



Guida per l'utente

Amazon EC2 Auto Scaling



Amazon EC2 Auto Scaling: Guida per l'utente

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e il trade dress di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in qualsiasi modo che possa causare confusione tra i clienti o in qualsiasi modo che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

Table of Contents

Cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?	1
Caratteristiche di Amazon EC2 Auto Scaling	1
Prezzi di Amazon EC2 Auto Scaling	3
Inizia a usare	4
Utilizzo dei gruppi Auto Scaling	4
Vantaggi dell'Auto Scaling	5
Esempio: copertura delle necessità variabili	5
Esempio: architettura per applicazioni Web	7
Esempio: distribuzione di istanze tra le zone di disponibilità	9
Ciclo di vita dell'istanza	12
Aumento orizzontale	13
Istanze in servizio	13
Riduzione orizzontale	14
Come distaccare un'istanza	15
Come allegare un'istanza	15
Hook del ciclo di vita	15
Come entrare e uscire dallo stato di standby	16
Quote Amazon EC2 Auto Scaling	16
Limitazione delle richieste per l'API Amazon Auto EC2 Scaling	18
EC2 tariffe di terminazione	18
Altri servizi	19
Configurazione	20
Preparati a usare il AWS CLI	20
Inizia a usare	21
Tutorial: crea il tuo primo gruppo Auto Scaling	22
Preparazione della spiegazione passo per passo	22
Fase 1: creazione di un modello di avvio	23
Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico con una singola istanza ...	24
Fase 3: verifica del gruppo con dimensionamento automatico	25
Fase 4: termina un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico	26
Fase 5: fasi successive	27
Fase 6: pulizia	27
Tutorial: Configurazione di un'applicazione con dimensionamento e bilanciamento del carico	28
Prerequisiti	30

Fase 1: configurazione di un modello di avvio o una configurazione di avvio	31
Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico	35
Fase 3: come verificare che il load balancer sia allegato	36
Fase 4: Fasi successive	37
Fase 5: rimozione	37
Risorse correlate	39
Modelli di avvio	40
Autorizzazioni per lavorare con i modelli di avvio	41
Operazioni API supportate dai modelli di avvio	41
Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico	41
Crea il tuo modello di avvio (console)	42
Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default (console)	45
Modifica la configurazione di archiviazione (console)	47
Creare un modello di avvio da un'istanza esistente (console)	50
Risorse correlate	51
Limitazioni	51
Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate	51
Impostazioni richieste	52
Impostazioni avanzate	52
Richiedi istanze spot	57
Capacity Blocks per ML	59
Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio	64
Passo 1: ricerca dei gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano configurazioni di avvio	64
Passo 2: copia di una configurazione di avvio in un modello di avvio	67
Passo 3: aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio	68
Passo 4: sostituzione delle istanze	69
Informazioni aggiuntive	70
Migra gli CloudFormation stack ai modelli di avvio	70
Trova gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano una configurazione di avvio	70
Aggiornare uno stack per utilizzare un modello di avvio	71
Comprendi l'aggiornamento dei comportamenti delle risorse stack	75
Monitora la migrazione	76
Riferimento della mappatura di avvio	76
AWS CLI esempi di utilizzo dei modelli di lancio	78

Esempio di utilizzo	78
Creare un modello di avvio di base	79
Specificare dei tag che etichettano le istanze all'avvio	80
Specificare un ruolo IAM da passare alle istanze	81
Assegnare un indirizzo IP pubblico	81
Specificare uno script di dati utente che configura le istanze all'avvio	81
Specificare di una mappatura dei dispositivi a blocchi di un'AMI	82
Specificare gli host dedicati per portare licenze software da fornitori esterni	82
Specificare un'interfaccia di rete esistente	82
Creare più interfacce di rete	83
Gestire i modelli di avvio	84
Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio ...	87
Usa i parametri di Systems Manager anziché AMI IDs	87
Crea un modello di avvio che specifichi un parametro per l'AMI	88
Verifica che un modello di avvio ottenga l'ID AMI corretto	93
Risorse correlate	93
Limitazioni	94
Configurazioni di avvio	95
Creazione di una configurazione di avvio	96
Creazione di una configurazione di avvio	97
Configurazione di IMDS	100
Crea una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza	102
Modifica una configurazione di avvio	107
Gruppi Auto Scaling	109
Creare gruppi Auto Scaling utilizzando modelli di avvio	110
Creare un gruppo utilizzando un modello di avvio	111
Crea un gruppo utilizzando la procedura guidata di avvio EC2	115
Utilizzare più tipi di istanze e opzioni di acquisto	119
Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando configurazioni di avvio	168
Creare un gruppo utilizzando una configurazione di avvio	169
Crea un gruppo dall'istanza utilizzando AWS CLI	172
Aggiornamento di un gruppo con dimensionamento automatico	178
Aggiornamento di istanze di dimensionamento automatico	179
Auto Scaling, strategia di allocazione del gruppo e modifiche alla capacità	180
Assegnazione di tag a gruppi e istanze	181
Limitazioni all'uso e alla denominazione dei tag	182

EC2 ciclo di vita di etichettatura delle istanze	183
Assegnazione dei tag ai gruppi Auto Scaling	183
Eliminazione dei tag	186
Tag di sicurezza	187
Controllo dell'accesso ai tag	188
Usa i tag per filtrare i gruppi Auto Scaling	189
Policy di manutenzione delle istanze	193
Panoramica	194
Impostare una policy di manutenzione delle istanze per il tuo gruppo	202
Hook del ciclo di vita	206
Disponibilità dell'hook del ciclo di vita	207
Considerazioni e limitazioni	208
Risorse correlate	210
Come funzionano i lifecycle hook nei gruppi di Auto Scaling	211
Preparazione all'aggiunta di un hook del ciclo di vita	212
Recupero dello stato del ciclo di vita di destinazione	221
Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling	223
Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling	227
Tutorial: utilizza i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita	229
Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda	238
Warm pool	248
Concetti principali	248
Prerequisiti	251
Aggiornamento di istanze in un pool caldo	252
Risorse correlate	253
Limitazioni	253
Utilizzare un hook del ciclo di vita	254
Creazione di un pool caldo per un gruppo con dimensionamento automatico	258
Visualizzare lo stato del controllo dell'integrità	259
AWS CLI esempi di utilizzo di piscine calde	263
Spostamento zonale del gruppo Auto Scaling	265
Concetti di spostamento zonale di gruppo con Auto Scaling	266
Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling	267
Le migliori pratiche per l'utilizzo dello spostamento zonale	268
Abilita lo spostamento zonale utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI	270
Distribuzione delle zone di disponibilità	272

Scollega le istanze	273
Considerazioni sul distacco delle istanze	274
Considerazioni per il collegamento delle istanze	274
Sposta un'istanza in un gruppo diverso utilizzando detach e attach	275
Rimuovere temporaneamente le istanze	281
Come funziona lo stato di standby	281
Considerazioni	282
Stato di integrità di un'istanza in standby	283
Rimuovi temporaneamente un'istanza impostandola in standby	281
Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling	287
Elimina il gruppo con scalabilità automatica	288
(Facoltativo) Elimina la configurazione di avvio	289
(Facoltativo) Elimina il modello di avvio	289
(Facoltativo) Elimina il load balancer e i gruppi di destinazione	290
(Facoltativo) Eliminare gli allarmi CloudWatch	291
Sostituisci le tue istanze	293
Aggiornamento istanza	294
Come funziona l'aggiornamento di un'istanza	294
Informazioni sui valori predefiniti	300
Avvio dell'aggiornamento di un'istanza	304
Monitora l'aggiornamento di un'istanza	316
Annullamento dell'aggiornamento di un'istanza	320
Annullamento delle modifiche tramite un rollback	321
Utilizzo dell'opzione Ignora la corrispondenza	326
Aggiunta di checkpoint	335
Durata massima dell'istanza	341
Considerazioni	342
Impostazione della durata massima dell'istanza	342
Limitazioni	344
Dimensionamento del gruppo	345
Scegli il tuo metodo di dimensionamento	346
Impostare i limiti di dimensionamento	347
Impostazione della preparazione dell'istanza di default	349
Considerazioni sulle prestazioni di dimensionamento	350
Scegli l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza	351
Abilitazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo	352

Verifica l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo	354
Trova le politiche di scalabilità con un tempo di riscaldamento dell'istanza impostato in precedenza	355
Cancella la preparazione dell'istanza precedentemente impostata per una policy di dimensionamento	356
Dimensionamento manuale	356
Modifica la capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico	357
Terminare un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico (AWS CLI)	361
Dimensionamento pianificato	362
Come funziona il dimensionamento programmato	363
Pianificazioni ricorrenti	363
Time zone (Fuso orario)	364
Considerazioni	365
Limitazioni	365
Creazione di un'operazione pianificata	366
Visualizza i dettagli delle azioni pianificate	368
Eliminazione di un'operazione pianificata	369
Dimensionamento dinamico	370
Come funziona il dimensionamento dinamico	371
Più policy di dimensionamento	372
Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi	373
Policy di dimensionamento per fasi e di dimensionamento semplice	392
Tempo di raffreddamento per il dimensionamento	409
Politica di scalabilità basata su Amazon SQS	413
Verificare un'attività di dimensionamento	421
Disabilitare una policy di dimensionamento	423
Eliminare una politica di ridimensionamento per un gruppo Auto Scaling	426
AWS CLI esempi di politiche di scalabilità	428
Dimensionamento predittivo	431
Funzionamento del dimensionamento predittivo	432
Crea una politica di scalabilità predittiva	437
Valutazione delle policy di dimensionamento predittivo	445
Sovrascrivere la previsione	454
Utilizzare parametri personalizzato	460
Verificare la terminazione dell'istanza	471
Scenari di policy di terminazione	471

Configura le politiche di terminazione	476
Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda.	482
Utilizzare la protezione di riduzione orizzontale dell'istanza	488
Progettazione per la chiusura graduale delle istanze	493
Sospensione e ripresa dei processi	497
Tipi di processi	497
Considerazioni	498
Sospendere i processi	499
Riprendi i processi	500
In che modo i processi sospesi influiscono sugli altri processi	501
Monitoraggio	505
Controlli dell'integrità	507
Informazioni sui controlli dell'integrità	509
Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità	515
Monitoraggio dei volumi Amazon EBS danneggiati	518
Imposta un controllo sanitario personalizzato	521
Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità	523
Risolvi i problemi relativi alle istanze non integre	525
Monitora con AWS Health Dashboard	528
Monitora le CloudWatch metriche	530
Visualizza i grafici di monitoraggio nella console Amazon EC2 Auto Scaling	530
CloudWatch metriche per Amazon EC2 Auto Scaling	535
Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling	543
Registra le chiamate API utilizzando CloudTrail	546
Eventi di gestione di Auto Scaling in CloudTrail	547
Esempi di eventi Auto Scaling	547
Chiamate Auto Scaling attive RemoveAction CloudWatch	549
Opzioni di notifica Amazon SNS	549
Amazon SNS e Amazon EC2 Auto Scaling	549
Utilizzare altri Servizi	556
Ribilanciamento della capacità	556
Panoramica	557
Comportamento di ribilanciamento della capacità	558
Considerazioni	558
Abilitare il ribilanciamento della capacità.	561
Prenotazioni della capacità	567

Preferenza di prenotazione della capacità	568
Usa la preferenza di prenotazione della capacità	569
AWS CloudShell	571
AWS CloudFormation	572
Amazon EC2 Auto Scaling e modelli AWS CloudFormation	572
Scopri di più su AWS CloudFormation	573
Compute Optimizer	573
Limitazioni	574
Risultati	574
Visualizzare le raccomandazioni	574
Considerazioni sulla valutazione dei suggerimenti	575
Sistema di bilanciamento del carico elastico	577
Tipi di sistema di bilanciamento del carico elastico	578
Preparati a collegare un sistema di bilanciamento del carico	579
Come collegare un sistema di bilanciamento del carico	582
Configurare un load balancer	586
Verifica lo stato di collegamento	587
Aggiunta di una zona di disponibilità	588
Rimozione di una zona di disponibilità	591
Come scollegare un sistema di bilanciamento del carico	585
AWS CLI esempi di utilizzo di Elastic Load Balancing	593
VPC Lattice	600
Prepararsi a collegare un gruppo target	603
Collega un gruppo target VPC Lattice	606
Verifica lo stato di collegamento	611
EventBridge	612
Riferimento all' EC2 evento Amazon Auto Scaling	613
Esempi di eventi e modelli relativi al pool caldo	624
EventBridge regole	630
Amazon VPC	635
VPC di default	636
VPC non di default	636
Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC	636
Indirizzamento IP in un VPC	637
Interfacce di rete in un VPC	638
Tenancy di posizionamento delle istanze	638

AWS Outposts	638
Altre risorse per saperne di più VPCs	639
Sicurezza	640
Sicurezza dell'infrastruttura	641
Risorse correlate	641
Resilienza	641
Risorse correlate	643
Protezione dei dati	643
Utilizzalo AWS KMS keys per crittografare i volumi Amazon EBS	644
Risorse correlate	645
AWS KMS politica chiave da utilizzare con volumi crittografati	645
Identity and Access Management	651
Controllo accessi	652
Come funziona Amazon EC2 Auto Scaling con IAM	653
Autorizzazioni API	662
Policy gestite	664
Ruoli collegati ai servizi	669
Esempi di policy basate su identità	674
Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi	684
Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling	686
Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon	697
Convalida della conformità	700
Conformità PCI DSS	701
Utilizzare gli endpoint VPC per la connettività privata	702
Creazione di un endpoint VPC dell'interfaccia	702
Creazione di una policy di endpoint VPC	702
Lavorare con AWS SDKs	704
Esempi di codice	706
Nozioni di base	718
Ciao Auto Scaling	720
Informazioni di base	730
Azioni	830
Scenari	1051
Creazione e gestione di un servizio resiliente	1051
Risoluzione dei problemi	1220
Recuperare un messaggio di errore	1220


Disattiva le attività di scalabilità	1222
Altre risorse per la risoluzione dei problemi	1223
Avvio di un'istanza non riuscito	1224
La configurazione richiesta non è attualmente supportata.	1225
Il gruppo di sicurezza <nome del gruppo di sicurezza> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1226
La coppia di chiavi <coppia di chiavi associata alla tua EC2 istanza> non esiste. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.	1226
Il tipo di istanza richiesto (<tipo di istanza>) non è supportato nella zona di disponibilità richiesta (<zona di disponibilità dell'istanza>)... ..	1227
Il prezzo della richiesta Spot pari a 0,015 è inferiore al prezzo minimo richiesto di gestione di una Richiesta Spot pari a 0,0735... ..	1227
Nome dispositivo <device name> non valido/Caricamento del nome del dispositivo non valido. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1227
Il valore (<nome associato al dispositivo di archiviazione dell'istanza>) per il parametro virtualName non è valido... Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.	1228
Le mappature dei dispositivi a blocchi EBS non sono supportate per instance-store. AMIs	1228
I gruppi di collocamento non possono essere usati con le istanze di tipo “<instance type>”. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1229
Cliente. InternalError: errore del client all'avvio.	1229
Al momento non disponiamo di una sufficiente capacità di tipo di istanza nella zona di disponibilità richiesta. Avvio dell'istanza non riuscito. EC2	1230
La prenotazione richiesta non ha una capacità compatibile e disponibile sufficiente per questa richiesta. Avvio dell' EC2istanza non riuscito.	1231
La tua prenotazione Blocchi di capacità <reservation id> non è ancora attiva. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1232
Non è disponibile alcuna capacità Spot che corrisponda alla tua richiesta. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1232
<numero di istanze> istanza/e già in esecuzione. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1233
Problemi relativi ad AMI	1233
L'ID AMI <ID dell'AMI> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1234
L'AMI <ID AMI> è in sospeso e non può essere eseguita. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.	1234
<Nome dispositivo> Nome dispositivo non valido. Avvio dell' EC2istanza non riuscito.	1234
L'architettura «arm64» del tipo di istanza specificato non corrisponde all'architettura «x86_64» dell'AMI specificata... Avvio dell'istanza non riuscito. EC2	1235

L'AMI "<ID AMI>" è disabilitata e non può essere eseguita. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.	1236
Problemi del load balancer	1237
Uno o più gruppi di destinazione non trovati. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.	1237
Impossibile trovare Load Balancer <il tuo load balancer>. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.	1238
Non vi è alcun load balancer ATTIVO denominato <nome del load balancer>.	
Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.	1239
EC2 l'istanza <instance ID>non è in VPC. Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.	1239
Problemi dei modelli di avvio	1239
È necessario utilizzare un modello di avvio completo valido (valore non valido)	1239
Assenza dell'autorizzazione a utilizzare il modello di avvio (autorizzazioni insufficienti)	1240
Informazioni correlate	1242
Cronologia dei documenti	1244
.....	mcclxxxvi

Cos'è Amazon EC2 Auto Scaling?

Amazon EC2 Auto Scaling ti aiuta a garantire il numero corretto di EC2 istanze Amazon disponibili per gestire il carico della tua applicazione. Si creano raccolte di EC2 istanze, chiamate gruppi di Auto Scaling. Puoi specificare il numero minimo di istanze in ogni gruppo di Auto Scaling e Amazon EC2 Auto Scaling garantisce che il tuo gruppo non scenda mai al di sotto di questa dimensione. Puoi specificare il numero massimo di istanze in ogni gruppo di Auto Scaling e Amazon Auto EC2 Scaling assicura che il tuo gruppo non superi mai questa dimensione. Se specifichi la capacità desiderata, al momento della creazione del gruppo o in qualsiasi momento successivo, Amazon EC2 Auto Scaling garantisce che il gruppo disponga di un numero così elevato di istanze. Se specifichi politiche di scalabilità, Amazon EC2 Auto Scaling può avviare o terminare le istanze quando la domanda dell'applicazione aumenta o diminuisce.

Ad esempio, il seguente gruppo Auto Scaling ha una dimensione minima di quattro istanze, una capacità desiderata di sei istanze e una dimensione massima di dodici istanze. Le policy di dimensionamento definite regolano il numero di istanze entro il numero minimo e massimo, in base ai criteri specificati.



Caratteristiche di Amazon EC2 Auto Scaling

Con Amazon EC2 Auto Scaling, le EC2 istanze sono organizzate in gruppi di Auto Scaling in modo che possano essere trattate come un'unità logica ai fini della scalabilità e della gestione. I gruppi di

Auto Scaling utilizzano modelli di avvio (o configurazioni di avvio) come modelli di configurazione per le loro istanze. EC2

Le seguenti sono le caratteristiche principali di Amazon EC2 Auto Scaling:

Monitoraggio dello stato delle istanze in esecuzione

Amazon EC2 Auto Scaling monitora automaticamente lo stato e la disponibilità delle istanze mediante controlli dello EC2 stato e sostituisce le istanze terminate o danneggiate per mantenere la capacità desiderata.

Controlli dell'integrità personalizzati

Oltre ai controlli integrati, puoi definire controlli sanitari personalizzati specifici per la tua applicazione per verificare che risponda come previsto. Se un'istanza non supera il controllo di integrità personalizzato, viene sostituita automaticamente per mantenere la capacità desiderata.

Bilanciamento della capacità tra le zone di disponibilità

Puoi specificare più zone di disponibilità per il tuo gruppo Auto Scaling e Amazon Auto EC2 Scaling bilancia le istanze in modo uniforme tra le zone di disponibilità man mano che il gruppo cresce. Ciò garantisce disponibilità e resilienza elevate proteggendo le applicazioni dai guasti in un'unica posizione.

Più tipi di istanza e opzioni di acquisto

All'interno di un unico gruppo di Auto Scaling, puoi lanciare più tipi di istanze e opzioni di acquisto (istanze Spot e On-Demand), che consentono di ottimizzare i costi tramite l'utilizzo delle istanze Spot. Puoi anche usufruire degli sconti Reserved Instance e Savings Plan utilizzandoli insieme alle istanze On-Demand del gruppo.

Sostituzione automatica delle istanze spot

Se il tuo gruppo include istanze Spot, Amazon EC2 Auto Scaling può richiedere automaticamente una capacità Spot sostitutiva in caso di interruzione delle istanze Spot. Tramite Capacity Rebalancing, Amazon EC2 Auto Scaling può anche monitorare e sostituire in modo proattivo le istanze Spot che presentano un elevato rischio di interruzione.

Bilanciamento del carico

Puoi utilizzare il bilanciamento del carico e i controlli di integrità di Elastic Load Balancing per garantire una distribuzione uniforme del traffico delle applicazioni sulle istanze integre. Ogni volta che le istanze vengono avviate o terminate, Amazon Auto EC2 Scaling registra e annulla automaticamente la registrazione delle istanze dal sistema di bilanciamento del carico.

Scalabilità

Amazon EC2 Auto Scaling offre anche diversi modi per scalare i gruppi di Auto Scaling. L'utilizzo della scalabilità automatica consente di mantenere la disponibilità delle applicazioni e ridurre i costi aggiungendo capacità per gestire i picchi di carico e rimuovendo la capacità quando la domanda è inferiore. È inoltre possibile regolare manualmente le dimensioni del gruppo Auto Scaling in base alle esigenze.

Aggiornamento istanza

La funzionalità di aggiornamento delle istanze fornisce un meccanismo per aggiornare le istanze in modo graduale quando aggiorni l'AMI o il modello di avvio. Puoi anche utilizzare un approccio graduale, noto come implementazione Canary, per testare una nuova AMI o avviare un modello su un piccolo set di istanze prima di distribuirlo all'intero gruppo.

Hook del ciclo di vita

I Lifecycle Hook sono utili per definire azioni personalizzate che vengono richiamate all'avvio di nuove istanze o prima che le istanze vengano terminate. Questa funzionalità è particolarmente utile per creare architetture basate sugli eventi, ma aiuta anche a gestire le istanze durante il loro ciclo di vita.

Support per carichi di lavoro stateful

I Lifecycle Hook offrono anche un meccanismo per mantenere lo stato persistente allo spegnimento. Per garantire la continuità delle applicazioni con stato, puoi anche utilizzare una protezione scalabile o politiche di terminazione personalizzate per evitare che le istanze con processi a esecuzione prolungata vengano terminate anticipatamente.

Per ulteriori informazioni sui vantaggi di Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [Vantaggi dell'Auto Scaling per l'architettura delle applicazioni](#)

Prezzi di Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling non prevede costi aggiuntivi, quindi è facile provarlo e vedere come può apportare vantaggi alla tua AWS architettura. Paghi solo per le AWS risorse (ad esempio EC2 istanze, volumi EBS e CloudWatch allarmi) che utilizzi.

Inizia a usare

Per iniziare, completa il tutorial [Crea il tuo primo gruppo di Auto Scaling per creare un gruppo](#) Auto Scaling e scopri come reagisce quando un'istanza di quel gruppo termina.

Utilizzo dei gruppi Auto Scaling

È possibile creare, accedere e gestire i piani di dimensionamento utilizzando una qualsiasi delle seguenti interfacce:

- **AWS Management Console:** fornisce un'interfaccia Web da utilizzare per l'accesso ai piani di dimensionamento. Se ti sei registrato a un Account AWS, puoi accedere ai tuoi gruppi di Auto Scaling accedendo a AWS Management Console, utilizzando la casella di ricerca sulla barra di navigazione per cercare i gruppi di Auto Scaling e quindi selezionando i gruppi Auto Scaling.
- **AWS Command Line Interface (AWS CLI)** — Fornisce comandi per un ampio set di Servizi AWS ed è supportato su Windows, macOS e Linux. Per iniziare, consulta [Preparati a usare il AWS CLI](#). Per ulteriori informazioni, consulta [scalabilità automatica](#) nella Documentazione di riferimento sui comandi della AWS CLI .
- **AWS Tools for Windows PowerShell**— Fornisce comandi per un'ampia gamma di AWS prodotti per coloro che eseguono script nell' PowerShell ambiente. Per iniziare, consulta la [Guida per l'utente di AWS Strumenti per PowerShell](#). Per ulteriori informazioni, consulta la [Documentazione di riferimento per Cmdlet AWS Strumenti per PowerShell](#).
- **AWS SDKs**— Fornisce operazioni API specifiche della lingua e si occupa di molti dettagli di connessione, come il calcolo delle firme, la gestione dei tentativi di richiesta e la gestione degli errori. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS SDKs](#).
- **API di query:** forniscono operazioni API di basso livello accessibili tramite richieste HTTPS. L'utilizzo dell'API di query è il modo più diretto di accedere a Servizi AWS. Tuttavia, richiede che l'applicazione gestisca dettagli di basso livello, come la generazione dell'hash per firmare la richiesta e la gestione degli errori. Per ulteriori informazioni, consulta l'[Amazon EC2 Auto Scaling API Reference](#).
- **AWS CloudFormation**— Supporta la creazione di gruppi di Auto Scaling utilizzando CloudFormation modelli. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di gruppi Auto Scaling con AWS CloudFormation](#).

Per connettersi a livello di codice a un Servizio AWS, si utilizza un endpoint. l'utente della regione segreta.

Vantaggi dell'Auto Scaling per l'architettura delle applicazioni

L'aggiunta di Amazon EC2 Auto Scaling all'architettura dell'applicazione è un modo per massimizzare i vantaggi del cloud. AWS Quando usi Amazon EC2 Auto Scaling, le tue applicazioni ottengono i seguenti vantaggi:

- **Maggiore tolleranza ai guasti.** Amazon EC2 Auto Scaling è in grado di rilevare quando un'istanza non è integra, terminarla e avviare un'istanza per sostituirla. Puoi anche configurare Amazon EC2 Auto Scaling per utilizzare più zone di disponibilità. Se una zona di disponibilità diventa non disponibile, Amazon EC2 Auto Scaling può avviare istanze in un'altra per compensare.
- **Maggiore disponibilità.** Amazon EC2 Auto Scaling aiuta a garantire che la tua applicazione abbia sempre la giusta capacità per gestire l'attuale domanda di traffico.
- **Migliore gestione dei costi.** Amazon EC2 Auto Scaling può aumentare e diminuire dinamicamente la capacità in base alle esigenze. Poiché paghi per le EC2 istanze che usi, risparmi denaro avviando le istanze quando sono necessarie e chiudendole quando non lo sono.


Indice

- [Esempio: copertura delle necessità variabili](#)
- [Esempio: architettura per applicazioni Web](#)
- [Esempio: distribuzione di istanze tra le zone di disponibilità](#)
 - [Distribuzione delle istanze](#)
 - [Attività di ribilanciamento](#)


Esempio: copertura delle necessità variabili

Per dimostrare alcuni dei vantaggi di Amazon EC2 Auto Scaling, prendi in considerazione un'applicazione Web di base in esecuzione su AWS. Questa applicazione consente ai dipendenti di cercare sale conferenze da utilizzare per le riunioni. All'inizio e alla fine della settimana, l'utilizzo di questa applicazione è minimo. Nei giorni centrali della settimana più dipendenti programmano riunioni, perciò la richiesta relativa all'applicazione aumenta in modo significativo.


Il grafico seguente mostra la quantità di capacità dell'applicazione che viene utilizzata durante una settimana.




Tradizionalmente, sono disponibili due modi per pianificare le modifiche della capacità. Il primo è la possibilità di aggiungere un numero sufficiente di server, in modo che l'applicazione disponga sempre di capacità sufficiente per soddisfare le richieste. Lo svantaggio di questa opzione, tuttavia, è che ci sono giorni in cui l'applicazione non ha bisogno di molta capacità. La capacità aggiuntiva resta inutilizzata e, in pratica, aumenta il costo del mantenimento dell'applicazione in esecuzione.



La seconda opzione consiste nel disporre di capacità sufficiente per gestire la richiesta media dell'applicazione. Questa opzione è meno costosa, in quanto non è necessario acquistare apparecchiature da utilizzare solo occasionalmente. Tuttavia, si rischia di creare un'esperienza cliente insoddisfacente, quando la richiesta dell'applicazione supera la relativa capacità.




Aggiungendo Amazon EC2 Auto Scaling a questa applicazione, hai a disposizione una terza opzione. Puoi aggiungere nuove istanze per l'applicazione solo quando necessario e terminarle quando non sono più necessarie. Poiché Amazon EC2 Auto Scaling utilizza EC2 le istanze, devi pagare solo per le istanze che usi, quando le usi. In questo modo avrai un'architettura economicamente vantaggiosa che offre la migliore esperienza cliente riducendo al minimo i costi.



Esempio: architettura per applicazioni Web

In uno scenario comune di applicazioni Web è possibile eseguire più copie della tua app contemporaneamente, per coprire il volume del traffico dei clienti. Queste copie multiple dell'applicazione sono ospitate su EC2 istanze identiche (server cloud), ognuna delle quali gestisce le richieste dei clienti.

Amazon EC2 Auto Scaling gestisce l'avvio e la chiusura di queste EC2 istanze per tuo conto. Definisci una serie di criteri (come un CloudWatch allarme Amazon) che determinano quando il gruppo Auto Scaling avvia o termina le istanze. L'aggiunta di gruppi Auto Scaling all'architettura di rete aiuta ad aumentare la disponibilità e la tolleranza ai guasti della tua applicazione.



Puoi creare tutti i gruppi Auto Scaling di cui hai bisogno. Ad esempio, puoi creare un gruppo con scalabilità automatica per ogni livello.

Per distribuire il traffico tra le istanze nei gruppi con scalabilità automatica, puoi introdurre un load balancer all'interno dell'architettura. Per ulteriori informazioni, consulta [Sistema di bilanciamento del carico elastico](#).


Esempio: distribuzione di istanze tra le zone di disponibilità

Le zone di disponibilità sono posizioni isolate all'interno di una determinata Regione AWS. Ogni regione ha più zone di disponibilità progettate per fornire un'elevata disponibilità per la regione. Le zone di disponibilità sono indipendenti e pertanto quando si progetta l'applicazione per l'uso di più zone se ne aumenta la disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Resilienza in Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Una zona di disponibilità è identificata dal Regione AWS codice seguito da una lettera identificativa (ad esempio, `us-east-1a`). Se crei il tuo VPC e le sottoreti anziché utilizzare il VPC di default, puoi definire una o più sottoreti in ciascuna zona di disponibilità. Ogni sottorete deve risiedere totalmente all'interno di una zona di disponibilità e non può estendersi in altre zone. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona Amazon VPC](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

Quando crei un gruppo con scalabilità automatica, è necessario scegliere il VPC e le sottoreti in cui distribuire il gruppo. Amazon EC2 Auto Scaling crea le tue istanze nelle sottoreti scelte. Ogni istanza è quindi associata a una zona di disponibilità specifica scelta da Amazon EC2 Auto Scaling. All'avvio delle istanze, Amazon EC2 Auto Scaling cerca di distribuirle uniformemente tra le zone per garantire disponibilità e affidabilità elevate.

L'immagine seguente mostra una panoramica dell'architettura a più livelli implementata in tre zone di disponibilità.



Distribuzione delle istanze

Amazon EC2 Auto Scaling tenta automaticamente di mantenere un numero equivalente di istanze in ogni zona di disponibilità abilitata. Amazon EC2 Auto Scaling esegue questa operazione tentando di avviare nuove istanze nella zona di disponibilità con il minor numero di istanze. Se sono state scelte più sottoreti per la zona di disponibilità, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di avviare istanze nella sottorete con il maggior numero di indirizzi IP disponibili nella zona di disponibilità. Se il tentativo fallisce, tuttavia, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare le istanze in un'altra zona di disponibilità finché non riesce.

In circostanze in cui una zona di disponibilità diventa non integra o non disponibile, la distribuzione delle istanze potrebbe essere non uniforme tra le zone di disponibilità. Quando la zona di disponibilità viene ripristinata, Amazon EC2 Auto Scaling ribilancia automaticamente il gruppo Auto Scaling. Ciò avviene avviando le istanze nelle zone di disponibilità abilitate con il minor numero di istanze e terminandole in un'altra posizione.

Attività di ribilanciamento

Le attività di ribilanciamento rientrano in due categorie: ribilanciamento della zona di disponibilità e ribilanciamento della capacità.

Ribilanciamento della zona di disponibilità

Dopo determinate operazioni, il gruppo con scalabilità automatica può diventare non bilanciato tra le zone di disponibilità. Amazon EC2 Auto Scaling compensa ribilanciando le zone di disponibilità. Le seguenti operazioni possono portare alla necessità di attività di ribilanciamento:

- Puoi modificare le zone di disponibilità associate al gruppo con scalabilità automatica.
- Hai terminato o distaccato esplicitamente le istanze o hai messo le istanze in standby e il gruppo è diventato sbilanciato.
- Una zona di disponibilità che aveva in precedenza capacità insufficiente viene ripristinata e dispone quindi di capacità aggiuntiva.
- Una zona di disponibilità il cui precedente prezzo istanza Spot era superiore al tuo prezzo massimo ora ha un prezzo istanza Spot inferiore al tuo prezzo massimo.

Durante il ribilanciamento, Amazon Auto EC2 Scaling lancia nuove istanze prima di terminare quelle precedenti. In questo modo, il ribilanciamento non compromette le prestazioni o la disponibilità delle applicazioni.

Poiché Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare nuove istanze prima di terminare quelle precedenti, raggiungere o avvicinarsi alla capacità massima specificata potrebbe impedire o interrompere completamente le attività di ribilanciamento.

Per evitare questo problema, il sistema può temporaneamente superare la capacità massima specificata di un gruppo durante un'attività di ribilanciamento. Per impostazione predefinita, ciò è possibile con un margine del 10% o un'istanza, a seconda di quale sia maggiore. Il margine viene esteso solo se il gruppo ha raggiunto o è vicino alla capacità massima e deve essere ribilanciato. L'estensione dura solo il tempo necessario per ribilanciare il gruppo, in genere pochi minuti.

In alternativa, puoi stabilire soglie per un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando una policy di manutenzione dell'istanza e il gruppo può solo aumentare o diminuire la capacità entro tale intervallo di soglia. In questo modo, puoi controllare la velocità alla quale il gruppo si riequilibra. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di manutenzione delle istanze](#).

Ribilanciamento della capacità

Quando utilizzi le istanze spot, puoi abilitare il ribilanciamento della capacità nei gruppi con scalabilità automatica. Ciò consente ad Amazon EC2 Auto Scaling di tentare di avviare un'istanza Spot ogni volta che Amazon EC2 segnala che un'istanza Spot presenta un rischio elevato di interruzione. Dopo aver avviato una nuova istanza, ne termina quindi una vecchia. Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).


Ciclo di vita delle istanze Amazon EC2 Auto Scaling

Le EC2 istanze in un gruppo di Auto Scaling hanno un percorso, o ciclo di vita, diverso da quello delle altre istanze. EC2 Il ciclo di vita inizia quando il gruppo con scalabilità automatica avvia un'istanza e la mette in servizio. Il ciclo di vita finisce quando l'utente termina l'istanza o il gruppo con scalabilità automatica mette l'istanza fuori servizio e la termina.

Note

I prezzi vengono calcolati in base all'utilizzo delle istanze non appena vengono avviate, incluso il tempo in cui non sono ancora in servizio.

L'illustrazione seguente mostra le transizioni tra gli stati delle istanze nel ciclo di vita di Amazon Auto EC2 Scaling.



Aumento orizzontale

I seguenti eventi di scalabilità orizzontale indirizzano il gruppo Auto Scaling ad EC2 avviare le istanze e a collegarle al gruppo:


- Hai aumentato manualmente le dimensioni del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della capacità desiderata di un gruppo con dimensionamento automatico esistente](#).
- Hai creato una policy di dimensionamento per aumentare automaticamente le dimensioni del gruppo in base a un determinato aumento della richiesta. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Hai impostato il dimensionamento con una pianificazione per aumentare le dimensioni del gruppo in un determinato momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Quando si verifica un evento di scalabilità orizzontale, il gruppo Auto Scaling avvia il numero richiesto EC2 di istanze, utilizzando il modello di avvio assegnato. Le istanze si avviano nello stato Pending. Se aggiungi un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica, puoi eseguire un'operazione personalizzata. Per ulteriori informazioni, consulta [Hook del ciclo di vita](#).

Quando ogni istanza è completamente configurata e supera i controlli di EC2 integrità di Amazon, viene collegata al gruppo Auto Scaling ed entra nello InService stato. L'istanza viene calcolata nell'ambito della capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica.

Se il tuo gruppo Auto Scaling è configurato per ricevere traffico da un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing, Amazon Auto EC2 Scaling registra automaticamente l'istanza con il sistema di bilanciamento del carico prima di contrassegnarla come InService.

Di seguito sono riepilogati i passaggi per registrare un'istanza con un sistema di bilanciamento del carico per un evento di scalabilità orizzontale.



Istanze in servizio

Le istanze restano in stato InService finché non si verifica uno dei seguenti eventi:

- Si verifica un evento di scale-in e Amazon Auto EC2 Scaling sceglie di terminare questa istanza per ridurre le dimensioni del gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Verificare quali istanze Auto Scaling vengono terminate durante la riduzione orizzontale](#).
- L'istanza è stata messa in stato Standby. Per ulteriori informazioni, consulta [Come entrare e uscire dallo stato di standby](#).
- Distacchi l'istanza dal gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling](#).
- L'istanza non supera un numero richiesto di controlli dell'integrità, perciò viene rimossa dal gruppo con scalabilità automatica, terminata e sostituita. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Riduzione orizzontale

I seguenti eventi di scalabilità orientano il gruppo Auto Scaling a EC2 scollegare le istanze dal gruppo e a terminarle:

- Hai ridotto manualmente le dimensioni del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della capacità desiderata di un gruppo con dimensionamento automatico esistente](#).
- Hai creato una policy di dimensionamento per diminuire automaticamente le dimensioni del gruppo in base a una determinata diminuzione della richiesta. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Hai impostato il dimensionamento con una pianificazione per diminuire le dimensioni del gruppo in un determinato momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

È importante creare un evento di riduzione orizzontale corrispondente a ogni evento di aumento orizzontale che crei. In questo modo è possibile garantire che le risorse assegnate alla tua applicazione corrispondano il più possibile alla richiesta per tali risorse.


Quando si verifica un evento di riduzione orizzontale, il gruppo con scalabilità automatica distacca una o più istanze. Il gruppo con scalabilità automatica utilizza la policy di terminazione per determinare quali istanze terminare. Le istanze in fase di distacco dal gruppo con dimensionamento automatico vanno in stato Terminating e non possono essere rimesse in servizio.

Se il tuo gruppo Auto Scaling è configurato per ricevere traffico da un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing, Amazon Auto EC2 Scaling annulla automaticamente la

registrazione dell'istanza di terminazione dal sistema di bilanciamento del carico. L'annullamento della registrazione dell'istanza garantisce che tutte le nuove richieste vengano reindirizzate ad altre istanze del gruppo di destinazione del load balancer mentre le connessioni all'istanza esistenti possono continuare fino alla scadenza del ritardo di cancellazione.

Se aggiungi un hook del ciclo di vita al gruppo con dimensionamento automatico, puoi eseguire un'operazione personalizzata su un'istanza di terminazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Hook del ciclo di vita](#). Infine, l'istanza è completamente terminata e in stato Terminated.

Di seguito sono riepilogati i passaggi per annullare la registrazione di un'istanza con un sistema di bilanciamento del carico per un evento di scalabilità.



Come distaccare un'istanza

È possibile distaccare un'istanza dal gruppo con scalabilità automatica. Dopo essere stata distaccata, puoi gestire l'istanza separatamente dal gruppo con scalabilità automatica o allegarla a un altro gruppo.

Per ulteriori informazioni, consulta [Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling](#).

Come allegare un'istanza

È possibile collegare un' EC2 istanza in esecuzione che soddisfi determinati criteri al gruppo Auto Scaling. Dopo essere stata allegata, l'istanza viene gestita come parte del gruppo con scalabilità automatica.

Per ulteriori informazioni, consulta [Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling](#).

Hook del ciclo di vita

Puoi aggiungere un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica, in modo che sia possibile eseguire operazioni personalizzate all'avvio o alla terminazione delle istanze.

Quando Amazon EC2 Auto Scaling risponde a un evento di scalabilità orizzontale, avvia una o più istanze. Le istanze si avviano nello stato Pending. Se hai aggiunto un hook del ciclo di vita `autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING` al gruppo con scalabilità automatica, le istanze

passano dallo stato Pending allo stato Pending:Wait. Al termine dell'operazione del ciclo di vita le istanze passano allo stato Pending:Proceed. Quando le istanze sono completamente configurate, vengono allegare al gruppo con scalabilità automatica ed entrano nello stato InService.

Quando Amazon EC2 Auto Scaling risponde a un evento di scalabilità in entrata, chiude una o più istanze. Le istanze vengono distaccate dal gruppo con scalabilità automatica e vanno in stato Terminating. Se hai aggiunto un hook del ciclo di vita `autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING` al gruppo con scalabilità automatica, le istanze passano dallo stato Terminating allo stato Terminating:Wait. Al termine dell'operazione del ciclo di vita le istanze passano allo stato Terminating:Proceed. Una volta completata la terminazione delle istanze, queste vanno in stato Terminated.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Come entrare e uscire dallo stato di standby

Puoi mettere qualsiasi istanza in stato InService in stato di Standby. In questo modo è possibile eliminare l'istanza dal servizio, risolvere i problemi o modificarla, quindi riportarla in servizio.

Le istanze in stato di Standby continueranno a essere gestite dal gruppo con scalabilità automatica. Tuttavia, non saranno parte attiva dell'applicazione finché non le avrai riportate in servizio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Quote per risorse e gruppi di Auto Scaling

Your Account AWS dispone di quote predefinite, precedentemente denominate limiti, per ogni servizio. AWS Salvo diversa indicazione, ogni quota si applica a una regione specifica. Se per alcune quote è possibile richiedere aumenti, altre quote non possono essere modificate.

Per visualizzare le quote per Amazon EC2 Auto Scaling, apri la console Service [Quotas](#). Nel riquadro di navigazione, scegli AWS servizi e seleziona Amazon EC2 Auto Scaling.

Per richiedere un aumento delle quote, consultare [Richiesta di aumento delle quote](#) nella Guida per l'utente di Service Quotas. Se la quota non è ancora disponibile in Service Quotas, utilizza il [modulo dei limiti di Auto Scaling](#). Gli aumenti di quota sono vincolati alla regione per la quale sono stati richiesti.

Risorse Amazon EC2 Auto Scaling

Hai Account AWS le seguenti quote relative al numero di gruppi di Auto Scaling e alle configurazioni di avvio che puoi creare.

Risorsa	Quota predefinita
Gruppi Auto Scaling per regione	500
Configurazioni di avvio per regione	200

Configurazione del gruppo con scalabilità automatica

Hai Account AWS le seguenti quote relative alla configurazione dei gruppi di Auto Scaling. Non possono essere modificati.

Risorsa	Quota
Policy di dimensionamento per gruppo con scalabilità automatica	50
Operazioni programmate per gruppo con scalabilità automatica	125
Regolazioni di fase per policy di dimensionamento a fasi	20
Hook del ciclo di vita per gruppo con scalabilità automatica	50
Argomenti SNS per gruppo con scalabilità automatica	10
Classic Load Balancer per gruppo con scalabilità automatica	50
Gruppi di destinazione Elastic Load Balancer per gruppo con dimensionamento automatico	50
Gruppi di destinazione di VPC Lattice per gruppo con dimensionamento automatico	5

Operazioni delle API del gruppo con scalabilità automatica

Amazon EC2 Auto Scaling fornisce operazioni API per apportare modifiche ai gruppi di Auto Scaling in batch. Di seguito sono riportati i limiti API sul numero massimo di elementi (numero massimo di membri dell'array) consentiti in una singola operazione. Non possono essere modificati.

Operazione	Numero massimo di membri dell'array
AttachInstances	20 istanze IDs
AttachLoadBalancers	10 load balancer
AttachLoadBalancerTargetGroups	10 gruppi di destinazioni
BatchDeleteScheduledAction	50 operazioni pianificate
BatchPutScheduledUpdateGroupAction	50 operazioni pianificate
DetachInstances	20 istanze IDs
DetachLoadBalancers	10 load balancer
DetachLoadBalancerTargetGroups	10 gruppi di destinazioni
EnterStandby	20 istanze IDs
ExitStandby	20 istanze IDs
SetInstanceProtection	50 istanze IDs

Limitazione delle richieste per l'API Amazon Auto EC2 Scaling

Le richieste API di Amazon EC2 Auto Scaling vengono limitate utilizzando uno schema token bucket per mantenere la larghezza di banda del servizio. Per ulteriori informazioni, consulta la [frequenza di richiesta API](#) nel riferimento alle API di Amazon EC2 Auto Scaling.

EC2 tariffe di terminazione

Amazon EC2 Auto Scaling determina dinamicamente il numero di operazioni di terminazione delle EC2 istanze che può eseguire in un momento in cui il gruppo Auto Scaling si espande. Ciò significa che potresti notare variazioni nel numero di istanze terminate contemporaneamente tra i gruppi con dimensionamento automatico. Queste variazioni sono causate da considerazioni esterne, ad esempio se Amazon EC2 Auto Scaling debba annullare la registrazione delle istanze con un sistema di bilanciamento del carico.

Altri servizi

Le quote per altri servizi, come Amazon EC2 e Amazon VPC, possono influire sui gruppi di Auto Scaling. Puoi utilizzarle Service Quotas per aggiornare le quote per le EC2 istanze e altre risorse del tuo Account AWS. Nella Service Quotas console, puoi visualizzare tutte le quote di servizio disponibili e richiederne un aumento. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiesta di un aumento di quota](#) nel Manuale dell'utente di Service Quotas .

Per le quote specifiche dei modelli di lancio, consulta le [restrizioni dei modelli di lancio](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Configurazione per l'utilizzo di Amazon EC2 Auto Scaling

Prima di iniziare a utilizzare Amazon EC2 Auto Scaling, completa le seguenti attività.

Attività

- [Preparati a usare il AWS CLI](#)

Preparati a usare il AWS CLI

Puoi utilizzare gli strumenti da riga di AWS comando per impartire comandi dalla riga di comando del tuo sistema per eseguire Amazon EC2 Auto Scaling e altre AWS attività.

Per utilizzare AWS Command Line Interface (AWS CLI), scarica, installa e configura la versione 1 o 2 di AWS CLI. La stessa funzionalità di Amazon EC2 Auto Scaling è disponibile nelle versioni 1 e 2. Per installare la versione 1 della AWS CLI , consulta la sezione [Installazione, aggiornamento e disinstallazione della AWS CLI](#) nella Guida per l'utente della versione 1 della AWS CLI . Per installare la AWS CLI versione 2, consulta [Installazione o aggiornamento della versione più recente di AWS CLI](#) nella Guida per l'utente della AWS CLI versione 2.

AWS CloudShell consente di saltare l'installazione di tale AWS CLI file nel proprio ambiente di sviluppo e di utilizzarlo al suo AWS Management Console posto. Oltre a evitare l'installazione, non è necessario configurare le credenziali e non è necessario specificare una regione. La tua AWS Management Console sessione fornisce questo contesto a. AWS CLIÈ possibile utilizzare AWS CloudShell in modalità supportata Regioni AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea gruppi di Auto Scaling dalla riga di comando usando AWS CloudShell](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [scalabilità automatica](#) nella Documentazione di riferimento sui comandi della AWS CLI .

Inizia a usare Amazon EC2 Auto Scaling

Per iniziare a usare Amazon EC2 Auto Scaling, puoi seguire i tutorial che ti introducono al servizio.

Argomenti

- [Tutorial: crea il tuo primo gruppo Auto Scaling](#)
- [Tutorial: Configurazione di un'applicazione con dimensionamento e bilanciamento del carico](#)

Per ulteriori tutorial incentrati su strumenti specifici per la gestione del ciclo di vita delle istanze in un gruppo di Auto Scaling, consulta i seguenti argomenti:

- [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#). Questo tutorial mostra come usare Amazon per EventBridge creare regole che richiamano le funzioni Lambda in base agli eventi che si verificano alle istanze del tuo gruppo Auto Scaling.
- [Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita](#). In questo tutorial viene illustrato come utilizzare il servizio di metadati di istanza (IMDS) per richiamare un'azione dall'interno dell'istanza stessa.

Prima di creare un gruppo con dimensionamento automatico da usare con l'applicazione, esamina accuratamente l'applicazione quando viene eseguita nell' Cloud AWS. Considera i seguenti aspetti:

- Su quante zone di disponibilità deve essere distribuito il gruppo con dimensionamento automatico.
- Quali risorse esistenti possono essere utilizzate, ad esempio gruppi di sicurezza o Amazon Machine Images (AMIs).
- Se desideri eseguire il dimensionamento per aumentare o diminuire la capacità oppure solo per assicurarti che un determinato numero di server siano sempre in esecuzione. Tieni presente che Amazon EC2 Auto Scaling può eseguire entrambe le operazioni contemporaneamente.
- Quali parametri sono più importanti per le prestazioni dell'applicazione.
- Quanto tempo è necessario per avviare e fornire un server.

Più comprendi gli aspetti della tua applicazione, più efficace potrai rendere l'architettura Auto Scaling.

Tutorial: crea il tuo primo gruppo Auto Scaling

Questo tutorial fornisce un'introduzione pratica ad Amazon Auto EC2 Scaling tramite AWS Management Console. Creerai un modello di avvio che definisce le tue EC2 istanze e un gruppo di Auto Scaling contenente una singola istanza. Dopo aver avviato il gruppo Auto Scaling, chiuderai l'istanza e verificherai che sia stata rimossa dal servizio e sostituita. Per mantenere un numero costante di istanze, Amazon EC2 Auto Scaling rileva e risponde automaticamente ai controlli di integrità e raggiungibilità di EC2 Amazon.

Quando ti registri AWS, puoi iniziare a usare Amazon EC2 Auto Scaling gratuitamente utilizzando il piano [AWS gratuito](#). È possibile utilizzare il piano gratuito per avviare e utilizzare un'istanza t2.micro gratuitamente per 12 mesi (nelle regioni in cui t2.micro non è disponibile, è possibile utilizzare un'istanza t3.micro sotto il piano gratuito). Se avvii un'istanza che non rientra nel piano gratuito, dovrai sostenere le tariffe di EC2 utilizzo standard di Amazon per l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta i [EC2 prezzi di Amazon](#).

Attività

- [Preparazione della spiegazione passo per passo](#)
- [Fase 1: creazione di un modello di avvio](#)
- [Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico con una singola istanza](#)
- [Fase 3: verifica del gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Fase 4: termina un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Fase 5: fasi successive](#)
- [Fase 6: pulizia](#)

Preparazione della spiegazione passo per passo

Questa procedura dettagliata presuppone che tu abbia dimestichezza con l'avvio EC2 delle istanze e che tu abbia già creato una key pair e un gruppo di sicurezza.

Per iniziare a usare Amazon EC2 Auto Scaling, puoi utilizzare il VPC predefinito per il tuo Account AWS. Il VPC di default include una sottorete pubblica di default in ogni zona di disponibilità e un gateway Internet allegato al VPC. Puoi visualizzarlo nella VPCs [VPCspagina Il tuo account](#) della console Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).

Fase 1: creazione di un modello di avvio

In questo passaggio, crei un modello di lancio che specifica il tipo di EC2 istanza che Amazon EC2 Auto Scaling crea per te. Vengono incluse informazioni quali l'ID Amazon Machine Image (AMI) da utilizzare, il tipo di istanza, le coppie di chiavi e i gruppi di sicurezza.

Per creare un modello di avvio

1. Apri la EC2 console Amazon e vai alla [pagina dei modelli di Launch](#).
2. Sulla barra di navigazione, seleziona una Regione AWS. Il modello di avvio e il gruppo con scalabilità automatica che crei sono vincolate alla regione specificata.
3. Scegli Crea modello di avvio.
4. In Launch template name (Nome del modello di) avvio, inserisci **my-template-for-auto-scaling**.
5. In Auto Scaling guidance (Guida Auto Scaling), seleziona la casella di controllo.
6. In Applicazioni e Immagini OS (Amazon machine image), scegli una versione di Amazon Linux 2 (HVM) dall'elenco Quick Start (Avvio rapido). L'AMI serve come modello di configurazione di base per le istanze.
7. In Instance type (Tipo di istanza), scegli una configurazione hardware per le istanze compatibile con l'AMI che hai specificato.
8. (Facoltativo) In Key pair name (Nome coppia di chiavi), scegli una coppia di chiavi esistente. Utilizzi coppie di chiavi per connetterti a un' EC2 istanza Amazon con SSH. La connessione a un'istanza non è inclusa nell'ambito di questo tutorial. Pertanto, non è necessario che specifichi una coppia di chiavi, a meno che tu non intenda connetterti all'istanza usando SSH.
9. Per Impostazioni di rete, amplia Configurazione avanzata di rete e esegui queste operazioni:
 - a. Per configurare un'interfaccia di rete primaria, selezionare Aggiungi interfaccia di rete.
 - b. Per l'assegnazione automatica dell'IP pubblico, specifica se l'istanza riceve un indirizzo pubblico. IPv4 Per impostazione predefinita, Amazon EC2 assegna un IPv4 indirizzo pubblico se l' EC2 istanza viene avviata in una sottorete predefinita o se l'istanza viene avviata in una sottorete configurata per assegnare automaticamente un indirizzo pubblico. IPv4 Se non hai bisogno di connetterti alla tua istanza, scegli Disabilita.
 - c. Per Security group ID, scegli un gruppo di sicurezza nello stesso VPC che intendi utilizzare come VPC per il tuo gruppo Auto Scaling. Se non specifichi un gruppo di sicurezza, l'istanza viene automaticamente associata al gruppo di sicurezza predefinito per il VPC.

- d. Per Elimina alla terminazione, scegli Sì per eliminare l'interfaccia di rete quando l'istanza viene eliminata.
10. Scegli Crea modello di avvio.
11. Nella pagina di conferma, scegli Crea gruppo con dimensionamento automatico).

Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico con una singola istanza

Utilizza la procedura seguente per continuare da dove avevi interrotto dopo aver creato un modello di avvio.

Creazione di un gruppo con scalabilità automatica

1. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio, in Nome per il gruppo con dimensionamento automatico, inserisci **my-first-asg**.
2. Scegli Next (Successivo).

Viene visualizzata la pagina Scegli le opzioni di avvio dell'istanza, che consente di scegliere le impostazioni di rete VPC che desideri vengano utilizzate dal gruppo Auto Scaling e offre opzioni per l'avvio di istanze On-Demand e Spot.

3. Nella sezione Rete, mantieni VPC impostato sul VPC predefinito per la tua scelta Regione AWS o seleziona il tuo VPC. Il VPC di default viene configurato automaticamente per fornire la connettività Internet all'istanza. Questo VPC include una sottorete pubblica in ciascuna zona di disponibilità nella regione.
4. In Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una sottorete per ogni zona di disponibilità che desideri includere. Per un'elevata disponibilità, utilizza sottoreti in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
5. Nella sezione Instance type requirements (Requisiti del tipo di istanza), utilizza l'impostazione di default per semplificare questo passaggio. (Non sovrascrivere il modello di avvio.) Per questo tutorial, avvierai solo un'istanza on demand utilizzando il tipo di istanza specificato nel modello di avvio.
6. Mantieni il resto delle impostazioni di default per questo tutorial e scegli Skip to review (Passa alla verifica).

Note

La dimensione iniziale del gruppo è determinata dalla sua capacità desiderata. Il valore di default è istanza 1.

7. In Verifica, verifica le informazioni per il gruppo, quindi scegli Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Fase 3: verifica del gruppo con dimensionamento automatico

Ora che avete creato un gruppo Auto Scaling, siete pronti a verificare che il gruppo abbia avviato un'EC2 istanza.

Tip

Nella seguente procedura, vengono esaminate le sezioni Cronologia attività e Istanze del gruppo con dimensionamento automatico. In entrambi, le colonne con nome dovrebbero essere già visualizzate. Per visualizzare le colonne nascoste o modificare il numero di righe visualizzate, scegli l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra di ogni sezione per aprire le preferenze modali, aggiornare le impostazioni secondo necessità e scegli Conferma.

Per verificare che il gruppo Auto Scaling abbia avviato un'istanza EC2

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico appena creato.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico. La prima scheda disponibile è la scheda Dettagli che mostra le informazioni sul gruppo con dimensionamento automatico.

3. Scegli la seconda scheda, Activity (Attività). In Cronologia attività, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento delle attività associate al gruppo con dimensionamento automatico. La colonna Status (Stato) mostra lo stato corrente della tua istanza. Durante l'avvio dell'istanza, la colonna di stato mostra `Not yet in service`. Una volta avviata l'istanza, lo stato diventa `Successful`. Per visualizzare l'attuale stato di un'istanza, puoi utilizzare anche il pulsante di aggiornamento.

4. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), è possibile visualizzare lo stato dell'istanza.
5. Verifica che l'istanza sia stata avviata correttamente. L'avvio di un'istanza richiede pochi minuti.
 - La colonna Lifecycle (Ciclo di vita) mostra lo stato dell'istanza. Inizialmente, l'istanza è in stato Pending. Lo stato di un'istanza pronta a ricevere traffico è InService.
 - La colonna Health status mostra il risultato dei controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling sulla tua istanza.

Fase 4: termina un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico

Utilizza questi passaggi per saperne di più su come funziona Amazon EC2 Auto Scaling, in particolare su come lancia nuove istanze quando necessario. La dimensione minima per il gruppo con dimensionamento automatico creato in questo tutorial è un'istanza. Pertanto, se interrompi l'istanza in esecuzione, Amazon EC2 Auto Scaling deve avviare una nuova istanza per sostituirla.

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) seleziona l'ID dell'istanza in Instances (Istanze).

Verrai indirizzato alla pagina Istanze della EC2 console Amazon, dove puoi terminare l'istanza.

4. Seleziona Actions (Operazioni), Instance State (Stato istanza), Terminate (Termina). Quando viene richiesta la conferma, scegli Yes, Terminate (Sì, termina).
5. Nel pannello di navigazione, nella sezione Dimensionamento automatico, seleziona Gruppi con dimensionamento automatico. Seleziona il gruppo con dimensionamento automatico, quindi scegli la scheda Attività.

Quando interrompi un'istanza dalla pagina Istanze, sono necessari uno o due minuti dopo la chiusura dell'istanza prima che venga avviata una nuova istanza. Nella cronologia delle attività, quando inizia l'attività di dimensionamento, viene mostrata una voce per la terminazione della prima istanza e una voce per l'avvio di una nuova istanza. Usa il pulsante di aggiornamento finché non vedi le nuove voci.

6. Nella scheda Instance management (Gestione istanze), solo la nuova istanza viene visualizzata nella sezione Instances (Istanze).

7. Nel pannello di navigazione, in Instances (Istanze), scegli Instances (Istanze). Questa pagina mostra sia l'istanza terminata che la nuova istanza in esecuzione.

Fase 5: fasi successive

Vai al passaggio successivo se desideri eliminare l'infrastruttura di base che hai appena creato. In caso contrario, puoi utilizzare questa infrastruttura come base e provare uno o più delle seguenti operazioni:

- Connettiti all'istanza Linux utilizzando Session Manager o SSH. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all' EC2 istanza tramite Session Manager](#) e [Connessione all'istanza Linux tramite SSH](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Configura una notifica Amazon SNS per avvisare l'utente ogni volta che il gruppo con scalabilità automatica avvia o termina istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di notifica Amazon SNS](#).
- Dimensiona manualmente il gruppo con scalabilità automatica per testare la notifica SNS. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica la capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico](#).

Puoi anche iniziare ad acquisire familiarità con i concetti di dimensionamento automatico leggendo informazioni su [Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#). Se il carico dell'applicazione cambia, il gruppo con scalabilità automatica può aumentare orizzontalmente (aggiungere istanze) e ridursi orizzontalmente (eseguire meno istanze) in maniera automatica regolando la capacità desiderata del gruppo tra i limiti di capacità minima e massima. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dei limiti, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).

Fase 6: pulizia

Puoi eliminare la tua infrastruttura di scaling o eliminare solo il tuo gruppo Auto Scaling e mantenere il modello di lancio per utilizzarlo in seguito.

Se viene avviata un'istanza che non rientra nel [AWS Free Tier \(Piano gratuito AWS\)](#), dovrai terminare le istanze per evitare costi aggiuntivi. Quando si termina l'istanza, verranno eliminati anche i dati ad essa associati.

Come eliminare il gruppo Auto Scaling

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico (my-first-asg).
3. Scegli Elimina.
4. Quando viene richiesta la conferma, digita **delete** per confermare l'eliminazione del gruppo con dimensionamento automatico specificato e scegli Elimina.

Un'icona di caricamento nella colonna Nome indica che il gruppo con dimensionamento automatico è in fase di eliminazione. Al termine dell'eliminazione, le colonne Desired (Desiderate), Min e Max mostreranno le istanze 0 per il gruppo con dimensionamento automatico. Sono necessari alcuni minuti per terminare l'istanza ed eliminare il gruppo. Aggiorna l'elenco per visualizzare lo stato corrente.

Se desideri mantenere il modello di avvio, salta la procedura seguente.

Per eliminare il modello di avvio

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Seleziona il modello di avvio (my-template-for-auto-scaling).
3. Scegliere Actions (Operazioni), Delete template (Elimina modello).
4. Quando viene richiesta la conferma, digitare **Delete** per confermare l'eliminazione del modello di avvio specificato e scegliere Delete (Elimina).


Tutorial: Configurazione di un'applicazione con dimensionamento e bilanciamento del carico

Important

Prima di esplorare questo tutorial, ti consigliamo di leggere prima il seguente tutorial introduttivo: [Crea il tuo primo gruppo di Auto Scaling](#).

La registrazione del gruppo Auto Scaling con un load balancer Elastic Load Balancer ti consente di configurare un'applicazione con bilanciamento del carico. Elastic Load Balancing funziona con Amazon Auto EC2 Scaling per distribuire il traffico in entrata tra le istanze Amazon integre. EC2 Ciò aumenta la scalabilità e la disponibilità dell'applicazione. È possibile abilitare Elastic Load Balancing all'interno di più zone di disponibilità per aumentare la tolleranza ai guasti delle applicazioni.

In questo tutorial vengono illustrate le fasi di base per l'impostazione di un'applicazione con bilanciamento del carico quando viene creato il gruppo Auto Scaling. Una volta terminato, l'architettura dovrebbe apparire simile al diagramma riportato di seguito:



Elastic Load Balancing supporta diversi tipi di bilanciamento del carico. Per questo tutorial, è consigliabile utilizzare un Application Load Balancer.

Per ulteriori informazioni sull'introduzione di un load balancer nell'architettura, vedi [Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico delle applicazioni in entrata nel tuo gruppo Auto Scaling](#).

Attività

- [Prerequisiti](#)
- [Fase 1: configurazione di un modello di avvio o una configurazione di avvio](#)
- [Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Fase 3: come verificare che il load balancer sia allegato](#)
- [Fase 4: Fasi successive](#)
- [Fase 5: rimozione](#)
- [Risorse correlate](#)

Prerequisiti

- Un load balancer e un gruppo di destinazione. Assicurati di scegliere le stesse zone di disponibilità per il load balancer che intendi abilitare per il tuo gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base dell'Elastic Load Balancing](#) nella Guida per l'utente di 'Elastic Load Balancing.
- Un gruppo di sicurezza per il modello di avvio o la configurazione di avvio. Il gruppo di sicurezza deve permettere l'accesso dal load balancer sulla porta del listener (in genere la porta 80 per il traffico HTTP) e sulla porta che desideri che il bilanciamento del carico Elastic Load Balancing utilizzi per i controlli di integrità. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione relativa:
 - [Gruppi di sicurezza di destinazione](#) nella Guida per l'utente di Application Load Balancer
 - [Gruppi di sicurezza di destinazione](#) nella Guida per l'utente di Network Load Balancer

Se le istanze dispongono di indirizzi IP pubblici, puoi anche scegliere di permettere il traffico SSH, se è necessario che tu ti connetta alle istanze.

- (Facoltativo) Un ruolo IAM che consente all'applicazione di accedere a. AWS
- (Facoltativo) Un'Amazon Machine Image (AMI) definita come modello di origine per le tue EC2 istanze Amazon. Per crearne una ora, avvia un'istanza. Specifica il ruolo IAM (se ne hai creato uno) ed eventuali script di configurazione di cui hai bisogno come dati utente. Connessione e personalizzazione dell'istanza. Ad esempio, puoi installare software e applicazioni, copiare i dati e allegare volumi EBS aggiuntivi. Testa l'applicazione sull'istanza per assicurarsi che quest'ultima sia configurata correttamente. Salva questa configurazione aggiornata come AMI personalizzata. Puoi terminare l'istanza, se in seguito non ne avrai bisogno. Le istanze avviate da questa nuova AMI personalizzata includono le personalizzazioni apportate durante la creazione dell'AMI stessa.

- Un virtual private cloud (VPC). Questo tutorial fa riferimento al VPC di default, ma puoi anche utilizzare il tuo. In quest'ultimo caso, assicurati che il VPC abbia una sottorete mappata a ciascuna zona di disponibilità della Regione in cui stai lavorando. Per creare il load balancer, ti serviranno almeno due sottoreti pubbliche. Inoltre, dovrai avere a tua disposizione due sottoreti private o due sottoreti pubbliche per creare il gruppo Auto Scaling e registrarlo con il load balancer.

Fase 1: configurazione di un modello di avvio o una configurazione di avvio

Per questo tutorial, utilizza un modello di avvio o una configurazione di avvio.

Argomenti

- [Seleziona o crea un modello di lancio](#)
- [Creazione o selezione di una configurazione di avvio](#)

Seleziona o crea un modello di lancio

Se disponi già di un modello di avvio che desideri utilizzare, selezionalo utilizzando la procedura seguente.

Come selezionare un modello di avvio esistente

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli la Regione in cui è stato creato il load balancer.
3. Seleziona un modello di avvio.
4. Scegli Operazioni, Crea un gruppo con dimensionamento automatico.

In alternativa, per creare un nuovo modello di avvio, utilizza la procedura seguente.

Per creare un modello di avvio

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli la Regione in cui è stato creato il load balancer.
3. Scegli Crea modello di avvio.
4. Immetti un nome e una descrizione per la versione iniziale del modello di avvio.

5. Per Immagini di applicazioni e sistema operativo (Amazon Machine Image), scegliere l'ID dell'AMI per le istanze. Puoi cercare tra tutti quelli disponibili AMIs o selezionare un AMI dall'elenco Recenti o Quick Start. Se non vedi l'AMI che ti serve, scegli Sfoglia altro AMIs per sfogliare il catalogo completo degli AMI.
6. In Instance type (Tipo di istanza), seleziona una configurazione hardware per le istanze compatibile con l'AMI che hai specificato.
7. (Facoltativo) In Key pair name (login) (Nome coppia di chiavi (Accesso)) inserisci il nome della coppia di chiavi da utilizzare durante il collegamento alle istanze.
8. Per Impostazioni di rete, amplia Configurazione avanzata di rete e esegui queste operazioni:
 - a. Per configurare un'interfaccia di rete primaria, selezionare Aggiungi interfaccia di rete.
 - b. Per l'assegnazione automatica dell'IP pubblico, specifica se le istanze ricevono indirizzi pubblici. IPv4 Per impostazione predefinita, Amazon EC2 assegna un IPv4 indirizzo pubblico se l' EC2 istanza viene avviata in una sottorete predefinita o se l'istanza viene avviata in una sottorete configurata per assegnare automaticamente un indirizzo pubblico. IPv4 Se non hai bisogno di connetterti alle tue istanze, puoi scegliere Disattiva per impedire alle istanze del tuo gruppo di ricevere traffico direttamente da Internet. In questo caso, le istanze riceveranno traffico solo dal load balancer.
 - c. In Security group ID (ID gruppo di sicurezza), specifica un gruppo di sicurezza per le istanze dallo stesso VPC del load balancer.
 - d. In Delete on termination (Elimina al termine), scegli Yes (Sì). Questo elimina l'interfaccia di rete quando il gruppo Auto Scaling si riduce e termina l'istanza a cui è allegata l'interfaccia di rete.
9. (Facoltativo) Per distribuire in modo sicuro le credenziali alle istanze, in Advanced details (Dettagli avanzati), IAM instance profile (Profilo dell'istanza IAM), inserisci l'Amazon Resource Name (ARN) del ruolo IAM.
10. (Facoltativo) Per specificare i dati utente o uno script di configurazione per le istanze, incollali in Advanced details (Dettagli avanzati), User data (Dati utente).
11. Scegli Crea modello di avvio.
12. Nella pagina di conferma, scegli Crea gruppo con dimensionamento automatico).

Creazione o selezione di una configurazione di avvio

Note

Sconsigliamo vivamente di utilizzare le configurazioni di avvio in nuove applicazioni perché si tratta di una funzionalità legacy senza investimenti pianificati. Inoltre, i nuovi account creati a partire dal 1° giugno 2023 non avranno la possibilità di creare nuove configurazioni di lancio tramite la console. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazioni di avvio con Auto Scaling](#).

Come selezionare una configurazione di avvio esistente

1. Apri la [pagina delle configurazioni di avvio](#) della EC2 console Amazon.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli la Regione in cui è stato creato il sistema di bilanciamento del carico.
3. Seleziona una configurazione di avvio.
4. Scegli Operazioni, Crea un gruppo con dimensionamento automatico.

In alternativa, per creare una nuova configurazione di avvio, utilizza la procedura seguente.

Per creare una configurazione di avvio

1. Apri la [pagina delle configurazioni di avvio](#) della EC2 console Amazon. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli la Regione in cui è stato creato il sistema di bilanciamento del carico.
3. Scegli Create launch configuration (Crea una configurazione di avvio) e inserisci un nome per la configurazione di avvio.
4. In Amazon Machine Image (AMI), inserisci l'ID dell'AMI per le tue istanze come criterio di ricerca.
5. In Instance type (Tipo di istanza), seleziona una configurazione hardware per l'istanza.
6. In Additional configuration (Configurazione aggiuntiva), presta particolare attenzione ai campi seguenti:

- a. (Facoltativo) Per distribuire in modo sicuro le credenziali alla tua EC2 istanza, per il profilo dell'istanza IAM, seleziona il tuo ruolo IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).
 - b. (Facoltativo) Per specificare i dati utente o uno script di configurazione per le istanze, incollali in Advanced details (Dettagli avanzati), User data (Dati utente).
 - c. (Facoltativo) In Advanced details (Dettagli avanzati), IP address type (Tipo di indirizzo IP), mantieni il valore di default. Quando crei il gruppo Auto Scaling, puoi assegnare un indirizzo IP pubblico alle istanze del gruppo utilizzando le sottoreti per le quali è abilitato l'attributo di indirizzamento IP pubblico, ad esempio le sottoreti predefinite nel VPC di default. In alternativa, se non devi connetterti alle istanze, puoi scegliere Do not assign a public IP address to any instances (Non assegnare un indirizzo IP pubblico a nessuna istanza) per impedire alle istanze del gruppo di ricevere traffico direttamente da Internet. In questo caso, le istanze riceveranno traffico solo dal load balancer.
7. In Gruppi di sicurezza, scegli un gruppo di sicurezza esistente dallo stesso VPC del load balancer. Se mantieni selezionata l'opzione Crea un nuovo gruppo di sicurezza, viene configurata una regola SSH predefinita per EC2 le istanze Amazon che eseguono Linux. Una regola RDP predefinita è configurata per le EC2 istanze Amazon che eseguono Windows.
 8. In Key pair (login) (Coppia di chiavi (login)), scegli un'opzione in Key pair options (Opzioni di coppia di chiavi).

Se hai già configurato una coppia di key pair di EC2 istanze Amazon, puoi sceglierla qui.

Se non disponi già di una coppia di chiavi di EC2 istanze Amazon, scegli Crea una nuova coppia di chiavi e assegna un nome riconoscibile. Scegli Download key pair (Scarica coppia di chiavi) per scaricare la coppia di chiavi sul computer.

 Important

Se hai bisogno di connetterti alle istanze, non scegliere Proceed without a key pair (Procedi senza una coppia di chiavi).

9. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi scegliere Create launch configuration (Crea configurazione di avvio).
10. Seleziona la casella di controllo accanto al nome della nuova configurazione di avvio e scegli Operazioni, Gruppo con dimensionamento automatico.

Fase 2: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

Utilizza la procedura seguente per continuare dal punto in cui hai interrotto dopo aver selezionato o creato il modello o la configurazione di avvio.

Creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

1. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio, in Nome gruppo con dimensionamento automatico, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
2. [Solo modello di avvio] In Versione del modello di avvio, scegli se per l'aumento orizzontale il gruppo con dimensionamento automatico debba usare la versione di default, quella più recente o una versione specifica del modello di avvio.
3. Scegli Next (Successivo).

Viene visualizzata la pagina Scegli le opzioni di avvio dell'istanza che consente di scegliere le impostazioni di rete VPC che si desidera utilizzare il gruppo con dimensionamento automatico e offre opzioni per l'avvio di istanze on demand e istanze Spot (se scegli un modello di avvio).

4. Nella sezione Network (Rete), per VPC, scegli il VPC utilizzato per il load balancer. Se sceglierai il VPC di default, questo verrà configurato automaticamente per fornire la connettività Internet alle istanze. Questo VPC include una sottorete pubblica in ciascuna zona di disponibilità nella regione.
5. Per Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti ciascuna zona di disponibilità che desideri includere, in base alle zone di disponibilità in cui si trova il load balancer. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
6. [Solo modello di avvio] Nella sezione Instance type requirements (Requisiti del tipo di istanza), utilizza l'impostazione predefinita per semplificare questo passaggio. (Non sovrascrivere il modello di avvio.) Per questo tutorial, avvierai solo le istanze on demand utilizzando il tipo di istanza specificato nel modello di avvio.
7. Scegli Next (Avanti) per accedere alla pagina Configure advanced options (Configura opzioni avanzate).
8. Per collegare il gruppo a un sistema di bilanciamento del carico esistente, nella sezione Load balancing (Bilanciamento del carico), scegli Attach to an existing load balancer (Collega a un load balancer esistente). È possibile scegliere Choose from your load balancer target groups (Scegli tra i gruppi di destinazione del load balancer) o Choose from Classic Load Balancers (Scegli tra Classic Load Balancer). È quindi possibile scegliere il nome di un gruppo di

destinazione per Application Load Balancer o Network Load Balancer creato oppure scegliere il nome di un Classic Load Balancer.

9. (Facoltativo) Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing.
10. (Facoltativo) In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
11. Al termine della configurazione del gruppo Auto Scaling, scegli Skip to review (Vai alla verifica).
12. Nella pagina Review (Verifica), riesamina i dettagli del gruppo Auto Scaling. Per apportare delle modifiche, scegli Edit (Modifica). Al termine, scegli Create Auto Scaling group (Crea gruppo Auto Scaling).

Dopo aver creato il gruppo Auto Scaling con il load balancer allegato, quest'ultimo registra automaticamente le nuove istanze, una volta che queste saranno online. A questo punto è disponibile solo un'istanza, quindi non c'è molto da registrare. Tuttavia, ora puoi aggiungere altre istanze aggiornando la capacità desiderata del gruppo. Per step-by-step istruzioni, consulta [Modifica la capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico](#).

Fase 3: come verificare che il load balancer sia allegato

Come verificare che il load balancer sia allegato

1. Dalla [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della EC2 console Amazon, seleziona la casella di controllo accanto al tuo gruppo Auto Scaling.
2. Nella scheda Details (Dettagli), il campo Load balancing (Bilanciamento del carico), mostra tutti i gruppi di destinazione del load balancer o del Classic Load Balancer allegati.
3. Puoi verificare che le istanze siano state avviate correttamente nella scheda Activity (Attività), in Activity history (Cronologia delle attività). La colonna Status (Stato) indica se il gruppo Auto Scaling ha avviato le istanze. Se le istanze non vengono avviate, puoi trovare idee per la risoluzione dei problemi comuni di avvio delle istanze in [Risolvi i problemi in Amazon Auto Scaling EC2](#).
4. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), è possibile verificare che le istanze siano pronte a ricevere traffico. Inizialmente, lo stato delle istanze è

Pending. Lo stato di un'istanza pronta a ricevere traffico è InService. La colonna Health status mostra il risultato dei controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling sulle tue istanze. Sebbene un'istanza possa essere contrassegnata come integra, il load balancer invierà traffico solo alle istanze che superano i controlli di integrità relativi.

5. Verifica che le istanze siano registrate con il load balancer. Apri la [pagina Target groups](#) della EC2 console Amazon. Seleziona il tuo gruppo di destinazione e poi scegli la scheda Targets (Destinazioni). Se lo stato delle istanze è `initial`, è probabilmente perché sono ancora in fase di registrazione, o sono ancora sottoposti al controllo dell'integrità. Quando lo stato delle istanze è `healthy`, queste sono pronte per l'uso.

Fase 4: Fasi successive

Ora che hai completato questo tutorial, puoi scoprire di più su:

- Amazon EC2 Auto Scaling determina se un'istanza è integra in base allo stato dei controlli di integrità utilizzati dal gruppo di Auto Scaling. Se abiliti i controlli dello stato del bilanciamento del carico e un'istanza non supera i controlli di integrità, il gruppo Auto Scaling considera l'istanza non integra e la sostituisce. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità](#).
- Puoi espandere la tua applicazione a una zona di disponibilità aggiuntiva nella stessa Regione per aumentare la tolleranza ai guasti in caso di interruzione di un servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#).
- Puoi configurare il gruppo Auto Scaling affinché utilizzi una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi. Ciò aumenta o diminuisce automaticamente il numero di istanze man mano la domanda varia. Ciò consente al gruppo di gestire le modifiche nel traffico ricevuto dall'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#).

Fase 5: rimozione

Dopo aver creato le risorse per questo tutorial, è consigliabile considerare di effettuare la pulizia per evitare addebiti superflui.

Come eliminare il gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

3. Scegli Elimina.
4. Quando viene richiesta la conferma, digita **delete** per confermare l'eliminazione del gruppo con dimensionamento automatico specificato e scegli Elimina.

Un'icona di caricamento nella colonna Nome indica che il gruppo con dimensionamento automatico è in fase di eliminazione. Al termine dell'eliminazione, le colonne Desired (Desiderate), Min e Max mostreranno le istanze 0 per il gruppo con dimensionamento automatico. Sono necessari alcuni minuti per terminare l'istanza ed eliminare il gruppo. Aggiorna l'elenco per visualizzare lo stato corrente.

Se desideri mantenere il modello di avvio, salta la procedura seguente.

Per eliminare il modello di avvio

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Seleziona il modello di avvio.
3. Scegliere Actions (Operazioni), Delete template (Elimina modello).
4. Quando viene richiesta la conferma, digitare **Delete** per confermare l'eliminazione del modello di avvio specificato e scegliere Delete (Elimina).

Se desideri mantenere la configurazione di avvio, salta la procedura seguente.

Per eliminare la configurazione di avvio

1. Apri la [pagina delle configurazioni di avvio](#) della EC2 console Amazon.
2. Seleziona la configurazione di avvio.
3. Scegli Actions (Operazioni), Delete launch configuration (Elimina configurazione di avvio).
4. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Delete (Elimina).

Se desideri mantenere il load balancer per uso futuro, salta la procedura seguente.

Come eliminare il load balancer

1. Apri la [pagina Load balancer](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona il load balancer e scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).
3. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.

Come eliminare i gruppi di destinazione

1. Apri la [pagina Target groups](#) della EC2 console Amazon.
2. Selezionare il gruppo di destinazione e scegliere Operazioni, Elimina.
3. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.

Risorse correlate

Con AWS CloudFormation, puoi creare ed eseguire il provisioning AWS delle implementazioni dell'infrastruttura in modo prevedibile e ripetuto, utilizzando file modello per creare ed eliminare una raccolta di risorse insieme come una singola unità (uno stack). Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida per l'utente AWS CloudFormation](#).

Per una procedura dettagliata che utilizza un modello di stack per effettuare il provisioning di un gruppo con dimensionamento automatico e di un Application Load Balancer, consulta [Spiegazione passo per passo: creazione di un'applicazione con dimensionamento e sistema di bilanciamento del carico](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation . Utilizza questa procedura e questo modello di esempio come punto di partenza per creare modelli simili adatti alle tue esigenze.

Modelli di avvio di Auto Scaling

Un modello di avvio è simile a una [configurazione di avvio](#), in quanto specifica le informazioni di configurazione dell'istanza. Include l'ID dell'Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza, una coppia di chiavi, i gruppi di sicurezza e altri parametri utilizzati per avviare EC2 le istanze. Tuttavia, la definizione di un modello di avvio invece di una configurazione di avvio permette di avere più versioni di un modello.

Con il controllo delle versioni dei modelli di avvio, è possibile creare un sottoinsieme del set completo di parametri. Quindi, è possibile riutilizzarlo per creare altre versioni dello stesso modello di avvio. Ad esempio, è possibile creare un modello di avvio che definisce una configurazione di base senza un AMI o uno script di dati utente. Dopo aver creato il modello di avvio, è possibile creare una nuova versione e aggiungere l'AMI e i dati utente con la versione più recente dell'applicazione per l'esecuzione dei test. Ne conseguono due versioni del modello di avvio. L'archiviazione di una configurazione di base consente di mantenere i parametri di configurazione generali richiesti. Puoi creare una nuova versione del modello di avvio dalla configurazione di base in qualsiasi momento tu desideri farlo. Inoltre, quando non ti servono più, puoi eliminare le versioni utilizzate per testare l'applicazione.

Noi ti suggeriamo di utilizzare i modelli di avvio per accertarti di accedere alle caratteristiche e ai miglioramenti più recenti. Non tutte le funzionalità di Amazon EC2 Auto Scaling sono disponibili quando utilizzi configurazioni di avvio. Ad esempio, non è possibile creare un gruppo Auto Scaling che avvii istanze spot e on demand oppure che specifichi più tipi di istanza. Per configurare queste caratteristiche, sarà necessario utilizzare un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

Con i modelli di lancio, puoi anche utilizzare le nuove funzionalità di Amazon EC2. Ciò include i parametri di Systems Manager (AMI ID), l'attuale generazione di volumi EBS Provisioned IOPS (io2), il tagging dei volumi EBS, le istanze T2 Unlimited, le prenotazioni di capacità e gli host dedicati, solo per Capacity Blocks citarne alcuni.

Quando crei un modello di avvio, tutti i parametri sono facoltativi. Tuttavia, se un modello di avvio non specifica un AMI, non potrai aggiungerlo durante la creazione del gruppo con dimensionamento automatico. Se specifichi un AMI ma nessun tipo di istanza, potrai aggiungere uno o più tipi di istanza durante la creazione del gruppo con dimensionamento automatico.

Indice

- [Autorizzazioni per lavorare con i modelli di avvio](#)

- [Operazioni API supportate dai modelli di avvio](#)
- [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#)
- [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#)
- [Migra AWS CloudFormation gli stack ai modelli di lancio](#)
- [Esempi di creazione e gestione di modelli di lancio con AWS CLI](#)
- [Usa AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio](#)

Autorizzazioni per lavorare con i modelli di avvio

Le procedure in questa sezione presuppongono che tu disponga già delle autorizzazioni necessarie per creare i modelli di avvio. Per informazioni su come un amministratore ti concede le autorizzazioni, consulta [Controllare l'accesso ai modelli di avvio con le autorizzazioni IAM](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Tieni presente che se non disponi di autorizzazioni sufficienti per l'utilizzo e la creazione di risorse specificate in un modello di avvio, riceverai un errore corrispondente quando tenti di specificarlo per un gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Risoluzione dei problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: Launch templates](#).

Per esempi di policy IAM che consentono di chiamare le operazioni RunInstances API e CreateAutoScalingGroupUpdateAutoScalingGroup, con un modello di lancio, consulta. [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#)

Operazioni API supportate dai modelli di avvio

Per un elenco delle operazioni API supportate dai modelli di avvio, consulta [Amazon EC2 actions](#) nell'[Amazon EC2 API Reference](#).

Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico

Prima di poter creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio, è necessario crearne uno che includa i parametri necessari per avviare un'istanza, ad esempio l'ID dell'Amazon Machine Image (AMI) e un tipo di istanza.

Per creare nuovi modelli di avvio, completa le seguenti procedure.

Indice

- [Crea il tuo modello di avvio \(console\)](#)
- [Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default \(console\)](#)
- [Modifica la configurazione di archiviazione \(console\)](#)
- [Creare un modello di avvio da un'istanza esistente \(console\)](#)
- [Risorse correlate](#)
- [Limitazioni](#)

Important

I parametri del modello di avvio non vengono convalidati completamente al momento della creazione. Se si specificano valori errati per i parametri o se non si utilizzano combinazioni di parametri supportate, non è possibile avviare istanze utilizzando questo modello di avvio. Assicurati di specificare i valori corretti per i parametri e di utilizzare le combinazioni di parametri supportate. Ad esempio, per avviare istanze con un'AMI AWS Graviton o Graviton2 basata su Arm, è necessario specificare un tipo di istanza compatibile con Arm. Per ulteriori informazioni, consulta le [restrizioni dei modelli di Launch](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Crea il tuo modello di avvio (console)

Di seguito viene descritto come configurare un modello di avvio di base:

- Specifica l'Amazon Machine Image (AMI) da cui avviare le istanze.
- Scegli un tipo di istanza compatibile con l'AMI specificata.
- Specifica la coppia di chiavi da utilizzare durante il collegamento alle istanze, utilizzando ad esempio SSH.
- Aggiungi uno o più gruppi di sicurezza per consentire l'accesso di rete alle istanze.
- Specifica altri eventuali volumi da collegare a ogni istanza.
- Aggiungi tag personalizzati (coppie chiave-valore) alle istanze e ai volumi.

Per creare un modello di avvio

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Istanze, scegli Modelli di avvio.
3. Scegli Crea modello di avvio. Immetti un nome e una descrizione per la versione iniziale del modello di avvio.
4. (Facoltativo) In Guida all'Auto Scaling, seleziona la casella di controllo per consentire ad Amazon di EC2 fornire indicazioni per aiutarti a creare un modello da utilizzare con Amazon Auto EC2 Scaling.
5. In Contenuto del modello di avvio, compila ogni campo obbligatorio e tutti i campi facoltativi come richiesto.
 - a. Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Immagini di applicazione e SO (Amazon Machine Image): (obbligatorio) scegli l'ID dell'AMI per le tue istanze. Puoi cercare tra tutti quelli disponibili AMIs o selezionare un AMI dall'elenco Recenti o Quick Start. Se non vedi l'AMI che ti serve, scegli Sfoglia altro AMIs per sfogliare il catalogo completo degli AMI.

Per scegliere un'AMI personalizzata, devi prima creare l'AMI da un'istanza personalizzata.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'AMI supportata da Amazon EBS nella](#) Amazon User Guide. EC2

- b. Per Tipo istanza, scegli un singolo tipo di istanza compatibile con l'AMI specificata.

Per utilizzare la selezione del tipo di istanza basata su attributi, scegli Avanzato, Specifica gli attributi del tipo di istanza, quindi specifica le seguenti opzioni:

- Numero di v CPUs: inserisci il numero minimo e massimo di v. CPUs Per indicare che non ci sono limiti, inserisci un minimo di 0 e lascia vuoto il valore massimo.
- Quantità di memoria (MiB): inserire la quantità minima e massima di memoria, in MiB. Per indicare l'assenza di limite, inserisci un valore minimo uguale a 0 e lascia vuoto il campo del valore massimo.
- Espandi Attributi del tipo di istanza facoltativi e scegli Aggiungi attributo per limitare ulteriormente i tipi di istanze utilizzabili per soddisfare la capacità desiderata. Per informazioni su ogni attributo, [InstanceRequirementsRequest](#) consulta Amazon EC2 API Reference.
- Tipi di istanze risultanti: puoi visualizzare i tipi di istanza che soddisfano i requisiti di calcolo specificati, come vCPUs, memoria e storage.

- Per escludere i tipi di istanza, scegli Aggiungi attributo. Dall'elenco Attributo, scegli Tipi di istanza esclusi. Dall'elenco Valore attributo, seleziona i tipi di istanza da escludere.
- c. Coppia di chiavi (accesso): per Nome coppia di chiavi, scegli una coppia di chiavi esistente oppure scegli Crea nuova coppia di chiavi per crearne una nuova. Per ulteriori informazioni, consulta le [coppie di EC2 chiavi Amazon e le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- d. Network settings (Impostazioni di rete): per Firewall (security groups) (Firewall (gruppi di sicurezza)), utilizza uno o più gruppi di sicurezza oppure lascia vuoto il campo per configurare uno o più gruppi di sicurezza come parte dell'interfaccia di rete. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se non specifichi alcun gruppo di sicurezza nel modello di lancio, Amazon EC2 utilizza il gruppo di sicurezza predefinito per il VPC in cui il gruppo Auto Scaling lancerà le istanze. Per impostazione predefinita, questo gruppo di sicurezza non permette il traffico in ingresso da reti esterne. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Gruppi di sicurezza predefiniti per te VPCs](#) nella Amazon VPC User Guide.

- e. Esegui una di queste operazioni:
 - Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default. Ad esempio, è possibile abilitare o disabilitare la funzionalità di IPv4 indirizzamento pubblico, che sostituisce l'impostazione di assegnazione automatica degli IPv4 indirizzi pubblici nella sottorete. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default \(console\)](#).
 - Se desideri mantenere le impostazioni dell'interfaccia di rete di default, salta questo passaggio.
- f. Esegui una di queste operazioni:
 - Modifica la configurazione dell'archiviazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica la configurazione di archiviazione \(console\)](#).
 - Se desideri mantenere la configurazione di archiviazione di default, salta questo passaggio.
- g. Per Tag risorse, specifica i tag fornendo combinazioni di chiavi e valori. Se si specificano i tag delle istanze nel modello di avvio e si sceglie di propagare i tag del gruppo con dimensionamento automatico alle relative istanze, tutti i tag vengono uniti. Se viene specificata la stessa chiave tag per un tag nel modello di avvio e un tag nel gruppo con dimensionamento automatico, il valore del tag del gruppo ha la precedenza.

6. (Facoltativo) Configura le impostazioni avanzate. Ad esempio, puoi scegliere un ruolo IAM che l'applicazione può utilizzare quando accede ad altre risorse AWS o specificare i dati utente dell'istanza che possono essere utilizzati per eseguire processi di configurazione automatizzati comuni dopo l'avvio di un'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).
7. Quando è tutto pronto per creare il modello di avvio, scegli Create launch template (Crea modello di avvio).
8. Per creare un gruppo con dimensionamento automatico, scegli Crea un gruppo con dimensionamento automatico dalla pagina di conferma.

Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default (console)

Le interfacce di rete forniscono connettività ad altre risorse nel tuo VPC e in Internet. Per ulteriori informazioni, consulta [Fornisci connettività di rete per le istanze Auto Scaling utilizzando Amazon VPC](#).

In questa sezione viene illustrato come modificare le impostazioni dell'interfaccia di rete di default. Ad esempio, è possibile definire se si desidera assegnare un IPv4 indirizzo pubblico a ciascuna istanza anziché impostare automaticamente l'impostazione di assegnazione automatica degli indirizzi pubblici IPv4 sulla sottorete.

Considerazioni e limitazioni

Quando modifichi le impostazioni dell'interfaccia di rete di default, tieni presente le seguenti considerazioni e limitazioni:

- Dovrai configurare il gruppo di sicurezza nell'ambito dell'interfaccia di rete e non nella sezione Security groups (Gruppi di sicurezza) del modello. Non è possibile specificare i gruppi di sicurezza in entrambe le posizioni.
- Se specifichi un ID di interfaccia di rete esistente, puoi avviare una sola istanza. A tale scopo, è necessario utilizzare AWS CLI o un SDK per creare il gruppo Auto Scaling. Quando crei il gruppo, devi specificare la zona di disponibilità, ma non l'ID della sottorete. Inoltre, puoi specificare un'interfaccia di rete esistente solo se ha un indice dispositivo pari a 0.
- Non è possibile assegnare automaticamente un IPv4 indirizzo pubblico se si specifica più di un'interfaccia di rete. Non è possibile, inoltre, specificare gli indici dei dispositivi duplicati tra le interfacce di rete. Nota che entrambe le interfacce di rete, primaria e secondaria, risiederanno nella stessa sottorete.

- Quando un'istanza viene avviata, viene allocato automaticamente un indirizzo privato a ciascuna interfaccia di rete. L'indirizzo proviene dall'intervallo CIDR della sottorete in cui viene avviata l'istanza. Per ulteriori informazioni sulla specifica dei blocchi CIDR (o degli intervalli di indirizzi IP) per il VPC o la sottorete, consulta la [Guida per l'utente di Amazon VPC](#).

Modifica delle impostazioni dell'interfaccia di rete di default

1. In Network settings (Impostazioni di rete), espandi Advanced network configuration (Configurazione di rete avanzata).
2. Scegli Add network interface (Aggiungi interfaccia di rete) per configurare l'interfaccia di rete primaria, facendo attenzione ai seguenti campi:
 - a. Indice dispositivo: mantieni il valore di default, 0, per applicare le modifiche all'interfaccia di rete primaria (eth0).
 - b. Interfaccia di rete: mantieni il valore predefinito, Nuova interfaccia, per fare in modo che Amazon EC2 Auto Scaling crei automaticamente una nuova interfaccia di rete all'avvio di un'istanza. In alternativa, puoi scegliere un'interfaccia di rete esistente disponibile con un indice di dispositivo pari a 0, ma questo limita il gruppo con dimensionamento automatico a una sola istanza.
 - c. Description (Descrizione): (facoltativo) inserisci un nome descrittivo.
 - d. Sottorete: mantieni l'impostazione di default Don't include in launch template (Non includere nel modello di avvio).

Se l'AMI specifica una sottorete per l'interfaccia di rete, si verifica un errore. Si consiglia di disattivare l'opzione Auto Scaling guidance (Guida Auto Scaling) come soluzione alternativa. Dopo aver apportato questa modifica, non verrà ricevuto alcun messaggio di errore. Tuttavia, indipendentemente da dove è specificata la sottorete, le impostazioni della sottorete del gruppo con dimensionamento automatico hanno la precedenza e non possono essere sovrascritte.

 - e. Assegna automaticamente un IP pubblico: modifica se l'interfaccia di rete con un indice di dispositivo pari a 0 riceve un indirizzo pubblico. IPv4 Per impostazione predefinita, le istanze in una sottorete predefinita ricevono un IPv4 indirizzo pubblico, mentre le istanze in una sottorete non predefinita no. Selezionare Abilita o Disabilita per sostituire l'impostazione predefinita della sottorete.
 - f. Gruppi di sicurezza: scegli uno o più gruppi di sicurezza per l'interfaccia di rete. Ciascun gruppo di sicurezza deve essere configurato per il VPC nel quale il gruppo con

dimensionamento automatico avvierà le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi EC2 di sicurezza Amazon per le istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- g. Elimina al termine: scegli Sì per eliminare l'interfaccia di rete al termine dell'istanza oppure No per mantenere l'interfaccia di rete.
 - h. Elastic Fabric Adapter: per supportare i casi d'uso del calcolo computerizzato ad alte prestazioni e del machine learning, cambiare l'interfaccia di rete in un'interfaccia di rete Elastic Fabric Adapter. Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Fabric Adapter](#) nella Amazon EC2 User Guide.
 - i. Indice delle schede di rete: scegli 0 per collegare l'interfaccia di rete primaria alla scheda di rete con un indice dispositivo pari a 0. Se questa opzione non è disponibile, mantieni il valore di default, Don't include in launch template (Non includere nel modello di avvio). Il collegamento dell'interfaccia di rete a una scheda di rete specifica è disponibile solo per i tipi di istanza supportati. Per ulteriori informazioni, consulta [Schede di rete](#) nella Amazon EC2 User Guide.
 - j. ENA Express: ad esempio i tipi che supportano ENA Express, scegli Abilita per abilitare ENA Express o Disabilita per disabilitarlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Migliorare le prestazioni di rete con ENA Express su istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.
 - k. ENA Express UDP: se abiliti ENA Express, puoi opzionalmente utilizzarlo per il traffico UDP. Scegli Abilita per abilitare ENA Express UDP o Disabilita per disabilitarlo.
3. Per aggiungere un'interfaccia di rete secondaria, seleziona Aggiungi interfaccia di rete.

Modifica la configurazione di archiviazione (console)

Puoi modificare la configurazione di archiviazione per le istanze avviate da AMI supportate da Amazon EBS o da AMI supportate dall'archivio dell'istanza. Puoi specificare altri volumi EBS da collegare alle istanze. L'AMI include uno o più volumi di archiviazione, compreso il volume root (Volume 1 (AMI Root)).

Modifica della configurazione dell'archiviazione

1. In Configure storage (Configura archiviazione), modifica la dimensione o il tipo di volume.

Se il valore specificato per la dimensione del volume è al di fuori dei limiti del tipo di volume o inferiore alla dimensione dello snapshot, viene visualizzato un messaggio di errore. Per risolvere il problema, questo messaggio fornisce il valore minimo o massimo che il campo può accettare.

Appaiono solo i volumi associati a un'AMI supportata da Amazon EBS. Per visualizzare informazioni sulla configurazione di archiviazione per un'istanza avviata da un'AMI supportata dall'archivio dell'istanza, scegli Show details (Mostra dettagli) dalla sezione Instance store volumes (Volumi dell'archivio istanza).

Per specificare tutti i parametri del volume EBS, passa alla vista Advanced (Avanzate) nell'angolo in alto a destra.

2. Per le opzioni avanzate, espandi il volume che desideri modificare e configuralo come segue:
 - a. Tipo di archiviazione: il tipo di volume (EBS o temporaneo) da associare all'istanza. Il tipo di volume dell'archivio istanza (temporaneo) è disponibile solo se si seleziona un tipo di istanza che lo supporta. Per ulteriori informazioni, consulta [i volumi Amazon EBS](#) nella Amazon EBS User Guide e [Amazon EC2 Instance Store](#) nella Amazon EC2 User Guide.
 - b. Dispositivo: seleziona dall'elenco di nomi dei dispositivi disponibili per il volume.
 - c. Snapshot: selezionare lo snapshot da cui creare il volume. È inoltre possibile cercare snapshot pubblici e condivisi disponibili digitando il testo nel campo Snapshot.
 - d. Dimensioni: per i volumi EBS, è possibile specificare una dimensione di archiviazione. Se è stata selezionata un'AMI e l'istanza è idonea per il piano gratuito, per rientrare nel piano gratuito è necessario mantenersi al di sotto dei 30 GiB di archiviazione totale. Per ulteriori informazioni, consulta [Vincoli sulle dimensioni e sulla configurazione di un volume EBS nella Amazon EBS](#) User Guide.
 - e. Tipo di volume: per i volumi EBS, scegli il tipo di volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volumi di Amazon EBS](#) nella Guida per l'utente di Amazon EBS.
 - f. IOPS: se è stato selezionato il tipo di volume SSD con capacità di IOPS allocata (io1 e io2) o SSD per uso generale (gp3), è possibile inserire il numero di operazioni I/O per secondo (IOPS) che il volume può supportare. Ciò è necessario per i volumi io1, io2 e gp3. Non è supportato per gp2, st1, sc1 o volumi standard.
 - g. Delete on termination (Elimina alla terminazione): per i volumi EBS, scegli Yes (Sì) per eliminare il volume quando l'istanza viene terminata oppure No per conservare il volume.
 - h. Crittografato: se il tipo di istanza supporta la crittografia EBS, scegliere Sì per abilitare la crittografia per il volume. Se hai abilitato la crittografia per impostazione predefinita in questa regione allora la crittografia è abilitata. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EBS encryption e Enable Amazon EBS encryption by default](#) nella Amazon EBS User Guide.

L'effetto di default impostando questo parametro varia con la scelta del volume di origine, come descritto nella tabella sottostante. In tutti i casi, è necessario disporre dell'autorizzazione per utilizzare quanto specificato. AWS KMS key

Risultati della crittografia

Se il parametro Encrypted è impostato su...	Inoltre, se l'origine del volume è...	Allora lo stato predefinito della crittografia è...	Note
No	Nuovo volume (vuoto)	Non crittografato*	N/D
	Snapshot non crittografato di tua proprietà	Non crittografato*	
	Snapshot crittografato di tua proprietà	Crittografato dalla stessa chiave	
	Snapshot non crittografato condiviso con te	Non crittografato*	
	Snapshot crittografato condiviso con te	Crittografato con chiave KMS predefinita	
Sì	Nuovo volume	Crittografato con chiave KMS predefinita	Per usare una chiave KMS non di default, specifica un valore per il parametro KMS key (Chiave KMS).
	Snapshot non crittografato di tua proprietà	Crittografato con chiave KMS predefinita	
	Snapshot crittografato di tua proprietà	Crittografato dalla stessa chiave	

Se il parametro Encrypted è impostato su...	Inoltre, se l'origine del volume è...	Allora lo stato predefinito della crittografia è...	Note
	Snapshot non crittografato condiviso con te	Crittografato con chiave KMS predefinita	
	Snapshot crittografato condiviso con te	Crittografato con chiave KMS predefinita	

* Se per impostazione predefinita è abilitata la crittografia, tutti i volumi appena creati (indipendentemente dall'impostazione del parametro) Encrypted (Crittografato) su Yes (Sì)) vengono crittografati utilizzando la chiave KMS di default. L'impostazione di entrambi i parametri Encrypted (Crittografato) e Key (Chiave) permette di specificare una chiave KMS non di default.

- i. KMS key (Chiave KMS): se hai selezionato Yes (Sì) per Encrypted (Crittografato), allora dovrai selezionare una chiave gestita dal cliente da utilizzare per crittografare il volume. Se hai abilitato la crittografia per impostazione predefinita in questa Regione, viene selezionata automaticamente la chiave gestita dal cliente predefinita. Puoi selezionare una chiave diversa o specificare l'ARN di qualsiasi chiave gestita dal cliente creata in precedenza tramite AWS Key Management Service.
3. Per specificare altri volumi da collegare alle istanze avviate da questo modello di avvio, scegli Aggiungi nuovo volume.

Creare un modello di avvio da un'istanza esistente (console)

Come creare un modello di avvio da un'istanza esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Instaces (Istanze), scegli Instances (Istanze).

3. Seleziona l'istanza e scegli Actions (Operazioni), Image and templates (Immagini e modelli), Create template from instance (Crea modello dall'istanza).
4. Inserisci un nome e una descrizione.
5. In Auto Scaling guidance (Guida Auto Scaling), seleziona la casella di controllo.
6. Regola i parametri come necessario e scegli Create launch template (Crea modello di avvio).
7. Per creare un gruppo con scalabilità automatica, scegli Create an Auto Scaling group (Crea un gruppo con scalabilità automatica) dalla pagina di conferma.

Risorse correlate

Forniamo alcuni frammenti di template JSON e YAML che puoi usare per capire come dichiarare i modelli di lancio nei tuoi modelli di stack. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta le sezioni [AWS::EC2::LaunchTemplate](#) e [Crea modelli di lancio](#) con le sezioni della Guida per l'utente. AWS CloudFormation AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni sui modelli di lancio, consulta [Launching an instance from a launch template](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Limitazioni

- Sebbene sia possibile specificare una sottorete in un modello di avvio, non è necessario farlo se si utilizza il modello di avvio solo per creare gruppi con dimensionamento automatico. Non è possibile specificare la sottorete per un gruppo con dimensionamento automatico specificando la sottorete in un modello di avvio. Le sottoreti per il gruppo con dimensionamento automatico sono ricavate dalla definizione di risorse propria del gruppo.
- Per altre limitazioni sulle interfacce di rete definite dall'utente, vedi [Modifica le impostazioni dell'interfaccia di rete di default \(console\)](#).

Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate

Questo argomento descrive come creare un modello di lancio con impostazioni avanzate da. AWS Management Console

Per creare un modello di lancio utilizzando impostazioni avanzate

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Nel pannello di navigazione, in Istanze, scegli Launch Templates, quindi scegli Crea modello di lancio.
3. Configura il modello di lancio come descritto nei seguenti argomenti:
 - [Impostazioni richieste](#)
 - [Impostazioni avanzate](#)
4. Scegli Crea modello di avvio.

Impostazioni richieste

Quando crei un modello di lancio, devi includere le seguenti impostazioni obbligatorie.

Nome del modello di avvio

Inserisci un nome univoco che descriva il modello di lancio.

Immagini di applicazioni e sistema operativo (Amazon Machine Image)

Scegli l'Amazon Machine Image (AMI) che desideri utilizzare. Puoi cercare o cercare l'AMI che desideri utilizzare. Per una migliore efficienza di scalabilità, scegli un'AMI personalizzata completamente configurata per avviare un'istanza con il codice dell'applicazione e che richieda poche modifiche all'avvio.

Tipo di istanza

Scegli un tipo di istanza compatibile con la tua AMI. Puoi saltare l'aggiunta di un tipo di istanza al tuo modello di lancio se prevedi di utilizzare più tipi di istanze incorporati nella definizione delle risorse del gruppo Auto Scaling. Un tipo di istanza è necessario solo se non intendi creare un gruppo di istanze [miste](#).

Impostazioni avanzate

Le impostazioni avanzate sono opzionali. Se non configuri alcuna impostazione avanzata, le funzionalità specifiche non verranno aggiunte alle istanze.

Espandi la sezione Dettagli avanzati per visualizzare le impostazioni avanzate. Le sezioni seguenti descrivono le impostazioni avanzate più utili su cui concentrarsi quando si crea un modello di avvio per un gruppo di Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [i dettagli avanzati](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Profilo dell'istanza IAM

Il profilo dell'istanza contiene il ruolo IAM che desideri utilizzare. Quando il gruppo Auto Scaling avvia un' EC2 istanza, le autorizzazioni definite nel ruolo IAM associato vengono concesse alle applicazioni in esecuzione sull'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).

Termination protection (Protezione da cessazione)

Se abilitata, questa funzionalità impedisce agli utenti di terminare un'istanza utilizzando la EC2 console Amazon, i comandi CLI e le operazioni API. La protezione dalla terminazione fornisce un'ulteriore protezione contro la terminazione accidentale. Non impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di terminare un'istanza. Per controllare quali istanze Amazon EC2 Auto Scaling può terminare, consulta. [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#)

Monitoraggio dettagliato CloudWatch

Puoi abilitare il monitoraggio dettagliato delle tue EC2 istanze per consentire loro di inviare dati metrici ad Amazon a intervalli di 1 CloudWatch minuto. Per impostazione predefinita, EC2 le istanze inviano i dati metrici a intervalli di 5 minuti. CloudWatch Vengono applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#).

Specificazione del credito

Amazon EC2 fornisce istanze con prestazioni espandibili, come T2, T3 e T3a, che consentono alle applicazioni di superare le prestazioni di base della CPU quando necessario. Per impostazione predefinita, queste istanze possono interrompersi per un periodo di tempo limitato prima che l'utilizzo della CPU venga limitato. Facoltativamente, puoi abilitare la modalità illimitata in modo che le istanze possano superare la linea di base per tutto il tempo necessario. Ciò consente alle applicazioni di mantenere elevate prestazioni della CPU quando necessario. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare un gruppo Auto Scaling per avviare un'istanza dalle prestazioni espandibili come Unlimited](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Nome del gruppo di collocamento

Puoi specificare un gruppo di collocamento e utilizzare un cluster o una strategia di partizione per influenzare la posizione fisica delle istanze nel data center. AWS Per piccoli gruppi di Auto Scaling, puoi anche utilizzare la strategia di spread. Per ulteriori informazioni, consulta [Placement groups](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Ci sono alcune considerazioni sull'utilizzo dei gruppi di posizionamento con i gruppi di Auto Scaling:

- Se viene specificato un gruppo di posizionamento sia nel modello di lancio che nel gruppo Auto Scaling, il gruppo di posizionamento per il gruppo Auto Scaling ha la precedenza.
- In AWS CloudFormation, fate attenzione se definite un gruppo di posizionamento nel modello di lancio. Amazon EC2 Auto Scaling avvierà le istanze nel gruppo di collocamento specificato. Tuttavia, non CloudFormation riceverà segnali da quelle istanze se ne utilizzi uno [UpdatePolicy](#) con il tuo gruppo Auto Scaling (anche se questo potrebbe cambiare in futuro).

Opzione di acquisto

Puoi scegliere Richiedi istanze Spot per richiedere istanze Spot al prezzo Spot, limitato al prezzo on demand, e scegliere Personalizza per modificare le impostazioni predefinite delle istanze Spot. Per un gruppo con dimensionamento automatico, devi specificare una richiesta una tantum, senza data di fine (impostazione di default). Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi istanze spot per applicazioni flessibili e con tolleranza ai guasti](#). Questa impostazione può essere utile in circostanze particolari, ma in generale è meglio non specificarla e creare invece un gruppo di istanze miste. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

Se specifichi una richiesta di istanza spot nel modello di avvio, non puoi creare un gruppo di istanze miste. Se tenti di utilizzare un modello di avvio che richiede istanze spot con un gruppo di istanze miste, ricevi il seguente messaggio di errore: `Incompatible launch template: You cannot use a launch template that is set to request Spot Instances (InstanceMarketOptions) when you configure an Auto Scaling group with a mixed instances policy. Add a different launch template to the group and try again.`

Capacity Reservation

Le prenotazioni di capacità ti consentono di riservare la capacità per le tue EC2 istanze Amazon in una zona di disponibilità specifica per qualsiasi durata. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prenotazioni di capacità on demand](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Puoi scegliere se avviare le istanze in:

- qualsiasi prenotazione di capacità aperta (aperta)
- una prenotazione di capacità specifica (Target by ID)
- un gruppo di prenotazioni di capacità (target per gruppo)

Per scegliere come target una prenotazione di capacità specifica, il tipo di istanza nel modello di lancio deve corrispondere al tipo di istanza della prenotazione. Quando crei il tuo gruppo Auto Scaling, utilizza la stessa zona di disponibilità della prenotazione della capacità. A seconda della scelta, Regione AWS puoi scegliere invece di scegliere come target un Capacity Block. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzalo Capacity Blocks per carichi di lavoro di machine learning](#).

Per scegliere come target un gruppo di prenotazioni di capacità, consulta [Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità](#). Scegliendo come target un gruppo di prenotazioni di capacità, è possibile distribuire la capacità su più zone di disponibilità per migliorare la resilienza.

Tenancy

Amazon EC2 offre tre opzioni per la locazione delle EC2 istanze:

- **Condiviso (shared):** più utenti Account AWS possono condividere lo stesso hardware fisico. Questa è l'opzione di locazione predefinita all'avvio di un'istanza.
- **Istanze dedicate (dedicated):** l'istanza viene eseguita su hardware single-tenant. Nessun altro AWS cliente condivide lo stesso server fisico. Per ulteriori informazioni, consulta [Dedicated Instances](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- **Host dedicati (host dedicated):** l'istanza viene eseguita su un server fisico dedicato al tuo utilizzo. L'utilizzo di host dedicati semplifica l'utilizzo di licenze personalizzate (BYOL) che prevedono requisiti hardware dedicati EC2 e soddisfano i casi d'uso di conformità. Se si sceglie questa opzione, è necessario fornire un gruppo di risorse host per il gruppo di risorse host Tenancy. Per ulteriori informazioni, consulta [Dedicated Hosts](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Il supporto per host dedicati è disponibile solo se si specifica un gruppo di risorse host. Non è possibile puntare a un ID host specifico o usare l'affinità di posizionamento dell'host.

- Se si tenta di utilizzare un modello di avvio che specifica un ID host, viene visualizzato il seguente messaggio di errore: `Incompatible launch template: Tenancy host ID is not supported for Auto Scaling`.
- Se tenti di utilizzare un modello di lancio che specifica l'affinità di posizionamento dell'host, ricevi il seguente messaggio di errore: `Incompatible launch template: Auto Scaling does not support host placement affinity`.

Tenancy Host Resource Group

Con AWS License Manager, puoi importare le tue licenze AWS e gestirle centralmente. Un gruppo di risorse host è un gruppo di host dedicati collegati a una configurazione di licenza specifica del License Manager. I gruppi di risorse host consentono di avviare facilmente EC2

istanze su host dedicati che soddisfano le esigenze di licenza software. Non è necessario allocare manualmente gli host dedicati in anticipo. Vengono creati automaticamente in base alle esigenze. Si noti che quando si associa un'AMI a una configurazione di licenza, tale AMI può essere associata solo a un gruppo di risorse host alla volta. Per ulteriori informazioni, consulta [Host resource groups AWS License Manager nella License Manager User Guide](#).

Configurazioni di licenza

Con questa impostazione, puoi specificare una configurazione di licenza per le tue istanze senza limitarne la locazione agli host dedicati. La configurazione delle licenze tiene traccia delle licenze software distribuite sulle istanze in modo da poter monitorare l'utilizzo e la conformità delle licenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una licenza autogestita](#) nella Guida per l'utente di License Manager.

Metadati accessibili

Puoi scegliere se abilitare o disabilitare l'accesso all'endpoint HTTP del servizio di metadati dell'istanza. Per impostazione predefinita, l'endpoint HTTP è abilitato. Se scegli di disabilitare l'endpoint, l'accesso ai metadati dell'istanza viene disattivato. È possibile specificare la condizione da richiedere IMDSv2 solo quando l'endpoint HTTP è abilitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare le opzioni dei metadati dell'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Versione dei metadati

Puoi scegliere di richiedere l'uso di Instance Metadata Service versione 2 (IMDSv2) quando richiedi i metadati dell'istanza. Se non si specifica un valore, l'impostazione predefinita prevede il supporto di entrambi e. IMDSv1 IMDSv2 Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare le opzioni dei metadati dell'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Limite dell'hop di risposta del token di metadati

È possibile impostare il numero consentito di hop di rete per il token di metadati. Se non specifichi un valore, il valore di default è 1. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare le opzioni dei metadati dell'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Dati utente

Puoi personalizzare e completare la configurazione delle istanze al momento del lancio specificando script di shell o direttive cloud-init come dati utente. I dati utente vengono eseguiti all'avvio iniziale dell'istanza, consentendoti di installare automaticamente applicazioni, dipendenze o personalizzazioni al momento dell'avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui comandi sulla tua istanza Linux all'avvio](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se hai download di grandi dimensioni o script complessi, ciò aumenta il tempo necessario affinché l'istanza sia pronta per l'uso. In tal caso, potrebbe essere necessario configurare un lifecycle hook per ritardare il raggiungimento InService dello stato di un'istanza fino al completamento del provisioning. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un lifecycle hook al gruppo Auto Scaling, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Richiedi istanze spot per applicazioni flessibili e con tolleranza ai guasti

Nel modello di avvio, puoi facoltativamente richiedere istanze Spot senza data di fine o durata. Le istanze Amazon EC2 Spot sono capacità di riserva disponibile a forti sconti rispetto al prezzo EC2 On-Demand. Le istanze spot sono una scelta economicamente vantaggiosa se si può essere flessibili riguardo all'orario di esecuzione delle applicazioni e se queste possono essere interrotte. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modello di avvio che richiede istanze spot, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).

Important

Le istanze spot vengono tipicamente utilizzate per integrare le istanze on demand. È possibile specificare le stesse impostazioni utilizzate per avviare le istanze spot nell'ambito delle impostazioni del gruppo con dimensionamento automatico. Quando specifichi le impostazioni nell'ambito del gruppo con dimensionamento automatico, puoi richiedere di avviare Istanze spot solo dopo aver avviato un certo numero di istanze on demand e quindi continuare ad avviare alcune combinazioni di istanze on demand e spot durante il dimensionamento del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

Questo argomento descrive come avviare solo le istanze spot nel gruppo con dimensionamento automatico specificando le impostazioni in un modello di avvio piuttosto che nel gruppo con dimensionamento automatico stesso. Le informazioni contenute in questo argomento si applicano anche ai gruppi con dimensionamento automatico che richiedono istanze spot con una [configurazione di avvio](#). La differenza è che una configurazione di avvio richiede un prezzo massimo, ma per i modelli di avvio il prezzo massimo è facoltativo.

Quando crei un modello di avvio per avviare solo istanze Spot, tieni a mente le seguenti considerazioni:

- prezzo istanza Spot. Si paga solo il prezzo per l'istanza Spot attuale per le istanze Spot che vengono avviate. Questi prezzi cambiano lentamente nel tempo in base ai trend a lungo termine dell'offerta e della domanda. Per ulteriori informazioni, consulta le [istanze Spot](#) e [i prezzi e i risparmi](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Impostazione del prezzo massimo. Facoltativamente, puoi includere un prezzo massimo all'ora per le istanze spot nel modello di avvio. Se il tuo prezzo massimo supera il prezzo Spot corrente, il servizio Amazon EC2 Spot soddisfa la tua richiesta immediatamente se la capacità è disponibile. Se il prezzo delle istanze spot supera il prezzo massimo per un'istanza in esecuzione nel gruppo con dimensionamento automatico, l'istanza viene cessata.

 Warning

L'applicazione potrebbe non essere eseguita se non si riceve alcuna istanza spot, ad esempio nel caso in cui il prezzo massimo sia troppo basso. Per sfruttare le istanze spot disponibili il più a lungo possibile, imposta il prezzo massimo vicino al prezzo on demand.

- Bilanciamento tra le zone di disponibilità. Se specifichi più zone di disponibilità, Amazon EC2 Auto Scaling distribuisce le richieste Spot tra le zone specificate. Se il prezzo massimo è troppo basso in una zona di disponibilità per soddisfare qualsiasi richiesta, Amazon EC2 Auto Scaling verifica se le richieste sono state soddisfatte nelle altre zone. In tal caso, Amazon EC2 Auto Scaling annulla le richieste non riuscite e le ridistribuisce tra le zone di disponibilità in cui le richieste sono state soddisfatte. Se il prezzo in una zona di disponibilità senza richieste soddisfatte scende abbastanza da consentire alle richieste future di avere successo, Amazon EC2 Auto Scaling si riequilibra in tutte le zone di disponibilità.
- Cessazione di istanze spot. Le istanze spot possono essere cessate in qualsiasi momento. Il servizio Amazon EC2 Spot può interrompere le istanze Spot nel tuo gruppo Auto Scaling quando la disponibilità o il prezzo delle istanze Spot cambiano. Durante il ridimensionamento o l'esecuzione di controlli dello stato, Amazon EC2 Auto Scaling può anche terminare le istanze Spot nello stesso modo in cui interrompe le istanze On-Demand. Quando un'istanza viene terminata, qualsiasi spazio di archiviazione viene eliminato.
- Mantenere la capacità desiderata. Quando un'istanza Spot viene terminata, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare un'altra istanza Spot per mantenere la capacità desiderata per il gruppo. Se il prezzo attuale per l'istanza Spot è inferiore al prezzo massimo, viene avviata un'istanza Spot. Se la richiesta per un'istanza Spot non ha esito positivo, continua a provare.
- Modifica del prezzo massimo. Per modificare il prezzo massimo, crea un nuovo modello di avvio o aggiorna un modello di avvio esistente con il nuovo prezzo massimo, quindi associalo al gruppo

con dimensionamento automatico. Le istanze Spot esistenti rimangono in esecuzione finché il prezzo massimo specificato nel modello di avvio utilizzati per tali istanze è superiore al prezzo per l'istanza Spot corrente. Se non è stato impostato un prezzo massimo, il prezzo massimo predefinito è il prezzo on demand.

Utilizzalo Capacity Blocks per carichi di lavoro di machine learning

Capacity Blocksti aiutano a prenotare istanze GPU molto richieste in date future per supportare i tuoi carichi di lavoro di machine learning (ML) di breve durata.

Per una panoramica Capacity Blocks e su come funzionano, consulta la sezione [Capacity Blocksdedicata al machine](#) learning nella Amazon EC2 User Guide.

Per iniziare a Capacity Blocks utilizzarla, crei una prenotazione di capacità in una zona di disponibilità specifica. Capacity Blocksvengono fornite come prenotazioni targeted di capacità in un'unica zona di disponibilità. Quando crei il modello di lancio, specifica l'ID di prenotazione e il tipo di istanza del Capacity Block. Quindi, aggiorna il tuo gruppo Auto Scaling per utilizzare il modello di avvio che hai creato e la zona di disponibilità del Capacity Block. Quando inizia la prenotazione Capacity Block, utilizza la scalabilità pianificata per avviare lo stesso numero di istanze della prenotazione Capacity Block.

Important

Capacity Blockssono disponibili solo per determinati tipi di EC2 istanze Amazon e Regioni AWS. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prerequisiti](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Indice

- [Linee guida operative](#)
- [Specifica un blocco di capacità nel modello di avvio](#)
- [Limitazioni](#)
- [Risorse correlate](#)

Linee guida operative

Di seguito sono illustrate le linee guida operative di base e le istanze che dovresti seguire durante l'utilizzo di un blocco delle capacità con un gruppo con dimensionamento automatico.

- Ridimensiona il tuo gruppo con dimensionamento automatico fino a zero oltre 30 minuti prima dell'orario di fine della prenotazione del blocco delle capacità. Amazon EC2 interromperà tutte le istanze ancora in esecuzione 30 minuti prima della fine del Capacity Block.
- Ti consigliamo di utilizzare la scalabilità pianificata per la scalabilità orizzontale (aggiungere istanze) e la scalabilità orizzontale (rimuovere le istanze) negli orari di prenotazione appropriati. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Se necessario, aggiungi gli hook del ciclo di vita per eseguire un arresto graduale dell'applicazione all'interno delle istanze durante il ridimensionamento. Lascia abbastanza tempo per il completamento dell'azione del ciclo di vita prima che Amazon EC2 inizi a chiudere forzatamente le tue istanze 30 minuti prima dell'orario di fine della prenotazione di Capacity Block. Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Assicurati che il gruppo con dimensionamento automatico punti alla versione corretta del modello di avvio per l'intera durata della prenotazione. Ti consigliamo di puntare a una versione specifica del modello di avvio anziché alla versione `$Default` o `$Latest`.

Note

Se lasci un'istanza Capacity Block in esecuzione fino alla fine della prenotazione e Amazon la EC2 recupera, le attività di scalabilità per il tuo gruppo Auto Scaling dichiarano che si trattava di `taken out of service in response to an EC2 health check that indicated it had been terminated or stopped` «, anche se è stata recuperata di proposito alla fine del Capacity Block. Allo stesso modo, Amazon EC2 Auto Scaling tenterà di sostituire l'istanza nello stesso modo in cui fa per qualsiasi istanza che non superi un controllo di integrità. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Specifica un blocco di capacità nel modello di avvio

Per creare un modello di lancio destinato a un blocco di capacità specifico per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Per specificare un blocco di capacità nel proprio modello di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione in alto, seleziona il Regione AWS punto in cui hai creato il tuo Capacity Block.
3. Nel pannello di navigazione, in Istanze, scegli Modelli di avvio.
4. Scegli Crea modello di lancio e crea il modello di lancio. Se necessario, includi l'ID dell'Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza e altre impostazioni del modello di avvio.
5. Espandi la sezione Dettagli avanzati per visualizzare le impostazioni avanzate.
6. Per l'opzione di acquisto, scegli blocchi di capacità.
7. Per Prenotazione di capacità, scegli Target per ID, quindi per Prenotazione della capacità - Target per ID, scegli l'ID di prenotazione della capacità di un blocco di capacità esistente.
8. Al termine, scegliere Crea modello di avvio.

Per informazioni sulla creazione di un gruppo Auto Scaling con un modello di lancio, consulta [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#)

AWS CLI

Per specificare un blocco di capacità nel modello di avvio (AWS CLI)

Usa il [create-launch-template](#) comando seguente per creare un modello di lancio che specifichi un ID di prenotazione Capacity Block esistente. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-capacity-block \
--version-description AutoScalingVersion1 --region us-east-2 \
--launch-template-data file://config.json
```

Tip

Se questo comando genera un errore, assicurati di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Contenuto di config.json.

```
{
  "ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
  "InstanceType": "p4d.24xlarge",
  "SecurityGroupIds": [
    "sg-903004f88example"
  ],
  "KeyName": "MyKeyPair",
  "InstanceMarketOptions": {
    "MarketType": "capacity-block"
  },
  "CapacityReservationSpecification": {
    "CapacityReservationTarget": {
      "CapacityReservationId": "cr-02168da1478b509e0"
    }
  }
}
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "lt-068f72b724example",
    "LaunchTemplateName": "my-template-for-capacity-block",
    "CreateTime": "2023-10-27T15:12:44.000Z",
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "LatestVersionNumber": 1
  }
}
```

È possibile utilizzare il [describe-launch-template-versions](#) comando seguente per verificare l'ID di prenotazione Capacity Block associato al modello di lancio.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-names my-template-for-
capacity-block \
  --region us-east-2
```

Di seguito è riportato l'output di esempio per un modello di avvio che specifica una prenotazione di blocco di capacità.

```
{
  "LaunchTemplateVersions": [
    {
      "LaunchTemplateId": "lt-068f72b724example",
      "LaunchTemplateName": "my-template-for-capacity-block",
      "VersionNumber": 1,
      "CreateTime": "2023-10-27T15:12:44.000Z",
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
      "DefaultVersion": true,
      "LaunchTemplateData": {
        "ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
        "InstanceType": "p5.48xlarge",
        "SecurityGroupIds": [
          "sg-903004f88example"
        ],
        "KeyName": "MyKeyPair",
        "InstanceMarketOptions": {
          "MarketType": "capacity-block"
        },
        "CapacityReservationSpecification": {
          "CapacityReservationTarget": {
            "CapacityReservationId": "cr-02168da1478b509e0"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

Limitazioni

- Il supporto per Capacity Blocks è disponibile solo se il gruppo Auto Scaling ha una configurazione compatibile. I gruppi di istanze miste e i pool caldi non sono supportati.
- È possibile scegliere come target un solo Capacity Block alla volta.

Risorse correlate

- Per i prerequisiti e i consigli per l'utilizzo delle istanze P5, consulta la Guida [introduttiva alle istanze P5](#) nella Amazon User Guide. EC2

- Amazon EKS supporta l'utilizzo Capacity Blocks per supportare carichi di lavoro di apprendimento automatico (ML) di breve durata su cluster Amazon EKS. Per ulteriori informazioni, consulta [Capacity Blocks](#) nella sezione [ML](#) nella Amazon EKS User Guide.
- Puoi utilizzarlo Capacity Blocks con i tipi di istanza e le regioni supportati. Tuttavia, le prenotazioni di capacità su richiesta offrono la flessibilità necessaria per riservare la capacità per altri tipi di istanze e regioni. Per un tutorial che mostra come utilizzare l'opzione On-Demand Capacity Reservation, consulta [Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità](#)

Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio

A partire dal 1° gennaio 2023, i nuovi tipi di istanza non sono più supportati nelle configurazioni di avvio. Questo vale per tutti i tipi di istanza aggiunti a una regione Regione AWS dopo il lancio iniziale della regione. Inoltre, potresti essere in grado di creare una configurazione di avvio con un tipo di istanza che non è più supportato in una regione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazioni di avvio con Auto Scaling](#).

Per migrare i gruppi di Auto Scaling dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio, segui i passaggi seguenti.

Important

Verifica di disporre delle autorizzazioni necessarie per lavorare con i modelli di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni per lavorare con i modelli di avvio](#).

Assicurati che le risorse associate alla configurazione di avvio, come i gruppi di sicurezza e i profili delle istanze IAM, non vengano eliminati involontariamente.

Verifica l'operazione di rollback per assicurarti che le modifiche possano essere ripristinate in sicurezza.

Passo 1: ricerca dei gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano configurazioni di avvio

Per identificare se ci sono gruppi di Auto Scaling che utilizzano ancora le configurazioni di avvio, esegui il [describe-auto-scaling-groups](#) comando seguente utilizzando. AWS CLI Sostituisci **REGION** con il tuo. Regione AWS

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region REGION \
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
[
  {
    "AutoScalingGroupName": "group-1",
    "AutoScalingGroupARN": "arn",
    "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "DesiredCapacity": 2,
    "DefaultCooldown": 300,
    "AvailabilityZones": [
      "us-west-2a",
      "us-west-2b",
      "us-west-2c"
    ],
    "LoadBalancerNames": [],
    "TargetGroupARNs": [],
    "HealthCheckType": "EC2",
    "HealthCheckGracePeriod": 300,
    "Instances": [
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
        "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService"
      },
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2b",
        "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
        "InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService"
      }
    ]
  },
]
```

```

"CreatedTime": "2023-03-09T22:15:11.611Z",
"SuspendedProcesses": [],
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
"EnabledMetrics": [],
"Tags": [
  {
    "ResourceId": "group-1",
    "ResourceType": "auto-scaling-group",
    "Key": "environment",
    "Value": "production",
    "PropagateAtLaunch": true
  }
],
"TerminationPolicies": [
  "Default"
],
"NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
"ServiceLinkedRoleARN": "arn",
  "TrafficSources": []
},
... additional groups ...
]

```

In alternativa, per rimuovere tutto tranne i nomi dei gruppi con dimensionamento automatico con i nomi delle rispettive configurazioni di avvio e i tag nell'output, esegui il seguente comando:

```

aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region REGION \
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`].{AutoScalingGroupName:
AutoScalingGroupName, LaunchConfigurationName: LaunchConfigurationName, Tags: Tags}'

```

Di seguito viene mostrato l'output di esempio.

```

[
  {
    "AutoScalingGroupName": "group-1",
    "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
    "Tags": [
      {
        "ResourceId": "group-1",
        "ResourceType": "auto-scaling-group",
        "Key": "environment",

```

```
        "Value": "production",
        "PropagateAtLaunch": true
    }
],
... additional groups ...
]
```

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, vedere [Filtraggio dell' AWS CLI output nella Guida](#) per l'AWS Command Line Interface utente.

Passo 2: copia di una configurazione di avvio in un modello di avvio

È possibile copiare una configurazione di avvio in un modello di avvio utilizzando la procedura seguente. Quindi, puoi aggiungerlo al gruppo con dimensionamento automatico.

La copia di più configurazioni di avvio produce modelli di avvio con nomi identici. Per modificare il nome assegnato a un modello di avvio durante il processo di copia, è necessario copiare le configurazioni di avvio una per una.

Note

La funzionalità di copia è disponibile solo dalla console.

Come copiare una configurazione di avvio in un modello di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Nella parte superiore della pagina, scegli Configurazioni di avvio. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
4. Seleziona la configurazione di avvio che desideri copiare e scegli Copia in modello di avvio, Copia selezione. Questo imposta un nuovo modello di avvio con lo stesso nome e le stesse opzioni della configurazione di avvio selezionata.

5. In Nome del nuovo modello di avvio è possibile utilizzare il nome della configurazione di avvio (impostazione di default) oppure inserire un nuovo nome. I nomi dei modelli di avvio devono essere univoci.
6. (Facoltativo) Seleziona Crea un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando il nuovo modello.

Se desideri completare la copia della configurazione di avvio, ignora questo passaggio. Non è necessario creare un nuovo gruppo con dimensionamento automatico.

7. Scegli Copia.

Come copiare tutte le configurazioni di avvio nei modelli di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel riquadro di navigazione, in Dimensionamento automatico, scegliere Configurazioni di avvio.
3. Scegli Copia nel modello di avvio, Copia tutto. In questo modo vengono copiate tutte le configurazioni di avvio nell'area corrente in un nuovo modello di avvio con lo stesso nome e le stesse opzioni.
4. Scegli Copia.

Passo 3: aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio

Dopo aver creato un modello di avvio, sei pronto per aggiungerlo al gruppo con dimensionamento automatico.

Per aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si apre un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina, con le informazioni sul gruppo selezionato.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegli Launch configurations (Configurazioni di avvio), Edit (Modifica).

4. Scegli Switch to launch template (Passa al modello di avvio).
5. In Launch template (Modello di avvio), seleziona il modello di avvio.
6. In Version (Versione), seleziona la versione del modello di avvio in base alle tue esigenze. Dopo la creazione delle versioni di un modello di avvio, è possibile scegliere se il gruppo con dimensionamento automatico usa la versione di default o quella più recente del modello di avvio, per la scalabilità orizzontale.
7. Scegli Aggiorna.

Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio (AWS CLI)

Il [update-auto-scaling-group](#) comando seguente aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare la versione iniziale del modello di avvio specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='1'
```

Per vedere degli esempi di utilizzo di un comando CLI per aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico e usare un modello di avvio, consulta [Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio](#).

Passo 4: sostituzione delle istanze

Dopo aver sostituito la configurazione di avvio con un modello di avvio, tutte le nuove istanze utilizzeranno il nuovo modello di avvio. Le istanze esistenti non sono interessate.

Per aggiornare le istanze esistenti è possibile avviare un aggiornamento dell'istanza per sostituire le istanze nel gruppo con dimensionamento automatico, anziché sostituirne manualmente un certo numero alla volta. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#). Se il gruppo è numeroso, un aggiornamento dell'istanza può essere particolarmente utile.

In alternativa, puoi consentire il dimensionamento automatico per sostituire gradualmente le istanze esistenti con nuove istanze in base alle [policy di terminazione](#) del gruppo, oppure puoi interromperle. La terminazione manuale impone al gruppo con dimensionamento automatico di avviare nuove istanze per mantenere la capacità desiderata del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Terminare un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Auto Scaling non aggiungerà più il supporto per nuove EC2 funzionalità a Launch Configurations](#) on the AWS Compute Blog.

Per un argomento che spiega come migrare gli AWS CloudFormation stack dalle configurazioni di avvio ai modelli di lancio, consulta. [Migra AWS CloudFormation gli stack ai modelli di lancio](#)

Migra AWS CloudFormation gli stack ai modelli di lancio

Puoi migrare i tuoi modelli di AWS CloudFormation stack esistenti dalle configurazioni di avvio ai modelli di lancio. A tale scopo, aggiungi un modello di avvio direttamente a un modello di stack esistente, quindi associa il modello di avvio al gruppo con dimensionamento automatico nel modello di stack. Successivamente, sarà necessario utilizzare il tuo modello modificato per aggiornare lo stack.

Durante la migrazione ai modelli di lancio, questo argomento consente di risparmiare tempo fornendo istruzioni per riscrivere le configurazioni di lancio nei modelli di stack come modelli di lancio. CloudFormation Per ulteriori informazioni sulla migrazione delle configurazioni di avvio per lanciare i modelli, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Argomenti

- [Trova gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano una configurazione di avvio](#)
- [Aggiornare uno stack per utilizzare un modello di avvio](#)
- [Comprendi l'aggiornamento dei comportamenti delle risorse stack](#)
- [Monitora la migrazione](#)
- [Riferimento della mappatura di avvio](#)

Trova gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano una configurazione di avvio

Trova gruppi con dimensionamento automatico che utilizzano una configurazione di avvio

- Utilizzate il seguente [describe-auto-scaling-groups](#) comando per elencare i nomi dei gruppi di Auto Scaling che utilizzano configurazioni di avvio nella regione specificata. Includi l'--filters opzione per restringere i risultati ai gruppi associati a uno CloudFormation stack (filtrando in base alla chiave del `aws:cloudformation:stack-name` tag).

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --region REGION \  
  --filters Name=tag-key,Values=aws:cloudformation:stack-name \  
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!  
= `null` ].AutoScalingGroupName'
```

Di seguito viene mostrato l'output di esempio.

```
[  
  "{stack-name}-group-1",  
  "{stack-name}-group-2",  
  "{stack-name}-group-3"  
]
```

Sono disponibili altri AWS CLI comandi utili per trovare i gruppi di Auto Scaling in cui migrare e filtrare l'output. [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#)

Important

Se le risorse dello stack hanno un AWSEB nome, significa che sono state create tramite AWS Elastic Beanstalk. In questo caso, è necessario aggiornare l'ambiente Beanstalk in modo che Elastic Beanstalk rimuova la configurazione di avvio e la sostituisca con un modello di avvio.

Aggiornare uno stack per utilizzare un modello di avvio

Segui i passaggi indicati in questa sezione per effettuare le seguenti operazioni:

- Riscrivi la configurazione di lancio come modello di avvio utilizzando le proprietà equivalenti del modello di avvio.
- Associa il nuovo modello di avvio con il gruppo con dimensionamento automatico.
- Distribuisci questi aggiornamenti.

Per modificare il modello dello stack e aggiornare lo stack

1. Segui le stesse procedure generali per modificare il modello di stack descritte in [Modificare un modello di stack](#) nella AWS CloudFormation Guida per l'utente.

2. Riscrivi la configurazione di avvio come modello di avvio. Fai riferimento al file di esempio seguente:

Esempio: una semplice configurazione di avvio

```
---
Resources:
  myLaunchConfig:
    Type: AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration
    Properties:
      ImageId: ami-02354e95b3example
      InstanceType: t3.micro
      SecurityGroups:
        - !Ref EC2SecurityGroup
      KeyName: MyKeyPair
      BlockDeviceMappings:
        - DeviceName: /dev/xvda
      Ebs:
        VolumeSize: 150
        DeleteOnTermination: true
      UserData:
        Fn::Base64: !Sub |
          #!/bin/bash -xe
          yum install -y aws-cfn-bootstrap
          /opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource myASG
          --region ${AWS::Region}
```

Esempio: l'equivalente del modello di avvio

```
---
Resources:
  myLaunchTemplate:
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate
    Properties:
      LaunchTemplateName: !Sub ${AWS::StackName}-launch-template
      LaunchTemplateData:
        ImageId: ami-02354e95b3example
        InstanceType: t3.micro
        SecurityGroupIds:
          - Ref! EC2SecurityGroup
        KeyName: MyKeyPair
        BlockDeviceMappings:
```

```
- DeviceName: /dev/xvda
  Ebs:
    VolumeSize: 150
    DeleteOnTermination: true
  UserData:
    Fn::Base64: !Sub |
      #!/bin/bash -x
      yum install -y aws-cfn-bootstrap
      /opt/aws/bin/cfn-signal -e $? --stack ${AWS::StackName} --resource
myASG --region ${AWS::Region}
```

Per informazioni di riferimento su tutte le proprietà EC2 supportate da Amazon, consulta [AWS::EC2::LaunchTemplate](#) la Guida AWS CloudFormation per l'utente.

Nota come il modello di avvio include la proprietà `LaunchTemplateName` con un valore di `!Sub ${AWS::StackName}-launch-template`. Questo è necessario se si desidera che il nome del modello di avvio includa il nome dello stack.

3. Se la proprietà **IamInstanceProfile** è presente nella configurazione di avvio, dovrai convertirla in una struttura e specificare il nome o l'ARN del profilo dell'istanza. Per vedere un esempio, consulta [AWS::EC2::LaunchTemplate](#).
4. Se le proprietà **AssociatePublicIpAddress**, **InstanceMonitoring** o **PlacementTenancy** sono presenti nella configurazione di avvio, è necessario convertirle in una struttura. Per alcuni esempi, consulta [AWS::EC2::LaunchTemplate](#).

Un'eccezione si verifica quando il valore della proprietà `MapPublicIpOnLaunch` nelle sottoreti utilizzate per il gruppo con dimensionamento automatico corrisponde al valore della proprietà `AssociatePublicIpAddress` nella configurazione di avvio. In questo caso, puoi ignorare la proprietà `AssociatePublicIpAddress`. La `AssociatePublicIpAddress` proprietà viene utilizzata solo per sovrascrivere la `MapPublicIpOnLaunch` proprietà e modificare se le istanze ricevono un IPv4 indirizzo pubblico all'avvio.

5. È possibile copiare i gruppi di sicurezza dalla proprietà **SecurityGroups** in una delle due posizioni del modello di avvio. Normalmente, si copiano i gruppi di sicurezza nella proprietà `SecurityGroupIds`. Tuttavia, se si crea una struttura `NetworkInterfaces` all'interno del modello di avvio per specificare la proprietà `AssociatePublicIpAddress`, è necessario copiare invece i gruppi di sicurezza nella proprietà `Groups` dell'interfaccia di rete.
6. Se nella configurazione di avvio con **NoDevice** set to sono presenti `BlockDeviceMapping` strutture true, è necessario specificare una stringa vuota `NoDevice` nel modello di avvio per consentire ad Amazon di EC2 omettere il dispositivo.

7. Se la proprietà **SpotPrice** è presente nella configurazione di avvio, ti consigliamo di ometterla dal modello di avvio. Le tue istanze spot verranno avviate al prezzo Spot corrente. Questo prezzo non supererà mai il prezzo on demand.

Per richiedere le istanze spot, hai due opzioni che si escludono a vicenda:

- La prima consiste nell'utilizzare la struttura `InstanceMarketOptions` del modello di avvio (scelta non consigliata). Per ulteriori informazioni, consulta [AWS::EC2::LaunchTemplate InstanceMarketOptions](#) la Guida per l'AWS CloudFormation utente.
 - L'altro è aggiungere una struttura `MixedInstancesPolicy` al gruppo con dimensionamento automatico. In questo modo avrai a disposizione più opzioni su come effettuare la richiesta. Una richiesta di istanza Spot nel modello di avvio non supporta la selezione di più di un tipo di istanza per gruppo con dimensionamento automatico. Tuttavia, una policy di istanze miste supporta più di una selezione del tipo di istanza per gruppo con dimensionamento automatico. Le richieste di istanze spot traggono vantaggio dalla possibilità di scegliere tra più di un tipo di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup MixedInstancesPolicy](#) [AWS::AutoScaling::AutoScaling](#) nella Guida AWS CloudFormation per l'utente.
8. Rimuovi la **LaunchConfigurationName** proprietà dalla risorsa [AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup](#) . Aggiungi il modello di avvio al suo posto.

Negli esempi seguenti, la funzione intrinseca [Ref](#) ottiene l'ID della [AWS::EC2::LaunchTemplate](#) risorsa con l'ID logico. `myLaunchTemplate` La [GetAtt](#) funzione ottiene il numero di versione più recente (ad esempio 1) del modello di avvio per la `Version` proprietà.

Esempio: senza una policy a istanze miste

```
---
Resources:
  myASG:
    Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
    Properties:
      LaunchTemplate:
        LaunchTemplateId: !Ref myLaunchTemplate
        Version: !GetAtt myLaunchTemplate.LatestVersionNumber
    ...
```

Esempio: con una policy a istanze miste

```
---
Resources:
  myASG:
    Type: AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup
    Properties:
      MixedInstancesPolicy:
        LaunchTemplate:
          LaunchTemplateSpecification:
            LaunchTemplateId: !Ref myLaunchTemplate
            Version: !GetAtt myLaunchTemplate.LatestVersionNumber
    ...
```

Per informazioni di riferimento per tutte le proprietà supportate da Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup](#) [AWS::AutoScaling::AutoScaling Group](#) per l'AWS CloudFormation utente.

9. Quando sei pronto per distribuire questi aggiornamenti, segui le CloudFormation procedure per aggiornare lo stack con il modello di stack modificato. Per ulteriori informazioni, consultare [Modifica di un ruolo](#) nella AWS CloudFormation Guida per l'utente.

Comprendi l'aggiornamento dei comportamenti delle risorse stack

CloudFormation aggiorna le risorse dello stack confrontando le modifiche tra il modello aggiornato fornito e le configurazioni delle risorse descritte nella versione precedente del modello di stack. Le configurazioni delle risorse non interessate da modifiche rimangono inalterate durante il processo di aggiornamento.

CloudFormation supporta l'[UpdatePolicy](#) attributo per i gruppi Auto Scaling. Durante un aggiornamento, se `UpdatePolicy` è impostato su `AutoScalingRollingUpdate`, CloudFormation sostituisce InService le istanze dopo aver eseguito i passaggi di questa procedura. Se `UpdatePolicy` è impostato su `AutoScalingReplacingUpdate`, CloudFormation sostituisce il gruppo Auto Scaling e il relativo pool caldo (se esistente).

Se non hai specificato un `UpdatePolicy` attributo per il tuo gruppo Auto Scaling, viene verificata la correttezza del modello di avvio, ma CloudFormation non implementa alcuna modifica tra le istanze del gruppo Auto Scaling. Tutte le nuove istanze riceveranno il tuo modello di avvio, ma le istanze esistenti continuano a essere eseguite con la configurazione di avvio con cui sono state

originariamente avviate (nonostante la configurazione di avvio non esista). L'eccezione si verifica quando si modificano le opzioni di acquisto, ad esempio aggiungendo una policy per le istanze miste. In questo caso, il gruppo con dimensionamento automatico sostituisce gradualmente le istanze esistenti con nuove istanze in base alle nuove opzioni di acquisto.

Se devi ripristinare una modifica per passare dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio, assicurati di testare l'operazione di ripristino.

Monitora la migrazione

per Monitorare la migrazione

1. Nella [console AWS CloudFormation](#), selezionare lo stack aggiornato, quindi selezionare la scheda Eventi per visualizzare gli eventi dello stack.
2. Per aggiornare l'elenco degli eventi con gli eventi più recenti, scegli il pulsante di aggiornamento nella CloudFormation console.
3. Durante l'aggiornamento dello stack, noterai più eventi per ogni aggiornamento delle risorse. Se nella colonna Motivo dello stato vedi un'eccezione che indica un problema durante il tentativo di creare il modello di avvio, consulta [Risoluzione dei problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: Launch templates](#) per le possibili cause.
4. (Facoltativo) A seconda dell'utilizzo dell'UpdatePolicyattributo, puoi monitorare l'avanzamento del tuo gruppo Auto Scaling dalla pagina dei [gruppi Auto Scaling della console](#) Amazon. EC2 Seleziona il gruppo Auto Scaling. Nella scheda Activity (Attività), in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con dimensionamento automatico ha avviato o terminato correttamente le istanze o se l'attività di dimensionamento è ancora in corso.
5. Quando l'aggiornamento dello stack è completo, CloudFormation genera un UPDATE_COMPLETE evento stack. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'avanzamento di un aggiornamento dello stack](#) nella AWS CloudFormation Guida per l'utente.
6. Una volta completato l'aggiornamento dello stack, apri la pagina dei [modelli di Launch e la pagina delle configurazioni di Launch](#) della console Amazon EC2 . Noterai che viene creato un nuovo modello di avvio e la configurazione di avvio viene eliminata.

Riferimento della mappatura di avvio

A scopo di riferimento, la tabella seguente elenca tutte le proprietà di primo livello della [AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration](#) risorsa con le proprietà corrispondenti nella risorsa. [AWS::EC2::LaunchTemplate](#)

Avvia la proprietà di origine della configurazione	Proprietà target del modello di avvio
<code>AssociatePublicIpAddress</code>	<code>NetworkInterfaces.AssociatePublicIpAddress</code>
<code>BlockDeviceMappings</code>	<code>BlockDeviceMappings</code>
<code>ClassicLinkVPCId</code>	Non disponibile ¹
<code>ClassicLinkVPCSecurityGroups</code>	Non disponibile ¹
<code>EbsOptimized</code>	<code>EbsOptimized</code>
<code>IamInstanceProfile</code>	Specifica <code>IamInstanceProfile.Arn</code> o <code>IamInstanceProfile.Name</code> , ma non entrambi
<code>ImageId</code>	<code>ImageId</code>
<code>InstanceId</code>	<code>InstanceId</code>
<code>InstanceMonitoring</code>	<code>Monitoring.Enabled</code>
<code>InstanceType</code>	<code>InstanceType</code>
<code>KernelId</code>	<code>KernelId</code>
<code>KeyName</code>	<code>KeyName</code>
<code>LaunchConfigurationName</code>	<code>LaunchTemplateName</code>
<code>MetadataOptions</code>	<code>MetadataOptions</code>
<code>PlacementTenancy</code>	<code>Placement.Tenancy</code>
<code>RamDiskId</code>	<code>RamDiskId</code>
<code>SecurityGroups</code>	Specifica <code>SecurityGroupIds</code> o <code>NetworkInterfaces.Groups</code> , ma non entrambi

Avvia la proprietà di origine della configurazione	Proprietà target del modello di avvio
SpotPrice	InstanceMarketOptions.SpotOptions.MaxPrice
UserData	UserData

¹ Le `ClassicLinkVPCSecurityGroups` proprietà `ClassicLinkVPCId` and non possono essere utilizzate in un modello di avvio perché EC2 -Classic non è più disponibile.

Esempi di creazione e gestione di modelli di lancio con AWS CLI

È possibile creare e gestire modelli di lancio tramite AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o SDKs. Questa sezione mostra esempi di creazione e gestione di modelli di lancio per Amazon EC2 Auto Scaling da AWS CLI

Indice

- [Esempio di utilizzo](#)
- [Creare un modello di avvio di base](#)
- [Specificare dei tag che etichettano le istanze all'avvio](#)
- [Specificare un ruolo IAM da passare alle istanze](#)
- [Assegnare un indirizzo IP pubblico](#)
- [Specificare uno script di dati utente che configura le istanze all'avvio](#)
- [Specificare di una mappatura dei dispositivi a blocchi di un'AMI](#)
- [Specificare gli host dedicati per portare licenze software da fornitori esterni](#)
- [Specificare un'interfaccia di rete esistente](#)
- [Creare più interfacce di rete](#)
- [Gestire i modelli di avvio](#)
- [Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio](#)

Esempio di utilizzo

```
{
```

```
"LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
"VersionDescription": "test description",
"LaunchTemplateData": {
  "ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
  "InstanceType": "t2.micro",
  "SecurityGroupIds": [
    "sg-903004f88example"
  ],
  "KeyName": "MyKeyPair",
  "Monitoring": {
    "Enabled": true
  },
  "Placement": {
    "Tenancy": "dedicated"
  },
  "CreditSpecification": {
    "CpuCredits": "unlimited"
  },
  "MetadataOptions": {
    "HttpTokens": "required",
    "HttpPutResponseHopLimit": 1,
    "HttpEndpoint": "enabled"
  }
}
```

Creare un modello di avvio di base

Per creare un modello di lancio di base, usa il [create-launch-template](#) comando come segue, con queste modifiche:

- Replace (Sostituisci) `ami-04d5cc9b88example` con l'ID dell'AMI da cui avviare le istanze.
- Sostituisci `t2.micro` con un tipo di istanza compatibile con l'AMI specificata.

Questo esempio crea un modello di lancio con il nome *my-template-for-auto-scaling*. Se le istanze create da questo modello di avvio vengono avviate in un VPC predefinito, ricevono un indirizzo IP pubblico per impostazione predefinita. Se le istanze vengono avviate in un VPC non predefinito, non ricevono un indirizzo IP pubblico per impostazione predefinita.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --
version-description version1 \
```

```
--launch-template-data  
'{"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'
```

Per ulteriori informazioni sulla citazione di parametri in formato JSON, consulta [Utilizzo di virgolette con stringhe nella AWS CLI](#) nella Guida per l'utente della AWS Command Line Interface).

In alternativa, puoi specificare i parametri formattati JSON in un file di configurazione.

Nell'esempio seguente viene creato un modello di avvio di base, facendo riferimento a un file di configurazione per i valori dei parametri del modello di avvio.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
--launch-template-data file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{  
  "ImageId":"ami-04d5cc9b88example",  
  "InstanceType":"t2.micro"  
}
```

Specificare dei tag che etichettano le istanze all'avvio

Nell'esempio seguente viene aggiunto un tag (ad esempio purpose=webserver) alle istanze al momento dell'avvio.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
--launch-template-data '{"TagSpecifications":[{"ResourceType":"instance","Tags":  
[{"Key":"purpose","Value":"webserver"}]}]','ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.
```

Note

Se si specificano i tag delle istanze nel modello di avvio e si sceglie di propagare i tag del gruppo con dimensionamento automatico alle relative istanze, tutti i tag vengono uniti. Se viene specificata la stessa chiave tag per un tag nel modello di avvio e un tag nel gruppo con dimensionamento automatico, il valore del tag del gruppo ha la precedenza.

Specificare un ruolo IAM da passare alle istanze

L'esempio seguente specifica il nome del profilo di istanza associato al ruolo IAM da passare alle istanze all'avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
--launch-template-data '{"IamInstanceProfile":{"Name":"my-instance-  
profile"}, "ImageId":"ami-04d5cc9b88example", "InstanceType":"t2.micro"}'
```

Assegnare un indirizzo IP pubblico

L'[create-launch-template](#) esempio seguente configura il modello di avvio per assegnare indirizzi pubblici alle istanze avviate in un VPC non predefinito.

Note

Quando specifichi un'interfaccia di rete, specifica un valore per Groups che corrisponda ai gruppi di sicurezza per il VPC nel quale il gruppo con dimensionamento automatico avvierà le istanze. Specificare il VPC e le sottoreti come proprietà del gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":  
[{"DeviceIndex":0, "AssociatePublicIpAddress":true, "Groups":  
["sg-903004f88example"], "DeleteOnTermination":true}], "ImageId":"ami-04d5cc9b88example", "InstanceType":"t2.micro"}'
```

Specificare uno script di dati utente che configura le istanze all'avvio

Nell'esempio seguente viene specificato uno script di dati utente come stringa con codifica base64 che configura le istanze all'avvio. Il [create-launch-template](#) comando richiede dati utente con codifica base64.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
--user-data 'base64-encoded-script'
```

```
--launch-template-data
'{"UserData":"IyEvYmLuL2Jhc...","ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"}'
```

Specificare di una mappatura dei dispositivi a blocchi di un'AMI

L'[create-launch-template](#) esempio seguente crea un modello di avvio con una mappatura del dispositivo a blocchi: un volume EBS da 22 gigabyte mappato su. /dev/xvdcz Il volume /dev/xvdcz utilizza il tipo di volume a scopo generico SSD (gp2) e viene eliminato quando termina l'istanza a cui è allegato.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --
version-description version1 \
--launch-template-data '{"BlockDeviceMappings":[{"DeviceName":"/dev/xvdcz","Ebs":
{"VolumeSize":22,"VolumeType":"gp2","DeleteOnTermination":true}]}',"ImageId":"ami-04d5cc9b88example"
```

Specificare gli host dedicati per portare licenze software da fornitori esterni

Se specifichi un tenancy host, è possibile specificare un gruppo di risorse host e una configurazione delle licenze di License Manager per ottenere licenze software idonee da fornitori esterni. Quindi, puoi utilizzare le licenze sulle EC2 istanze utilizzando il seguente comando. [create-launch-template](#)

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --
version-description version1 \
--launch-template-data '{"Placement":
{"Tenancy":"host","HostResourceGroupArn":"arn"},"LicenseSpecifications":
[{"LicenseConfigurationArn":"arn"}]}',"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.micro"
```

Specificare un'interfaccia di rete esistente

L'[create-launch-template](#) esempio seguente configura l'interfaccia di rete principale per utilizzare un'interfaccia di rete esistente.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --
version-description version1 \
--launch-template-data '{"NetworkInterfaces":
[{"DeviceIndex":0,"NetworkInterfaceId":"eni-
b9a5ac93","DeleteOnTermination":false]}',"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":"t2.mi"
```

Creare più interfacce di rete

L'[create-launch-template](#) esempio seguente aggiunge un'interfaccia di rete secondaria. L'interfaccia di rete primaria ha un indice dispositivo pari a 0 e l'interfaccia di rete secondaria ha un indice dispositivo pari a 1.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
  --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":[{"DeviceIndex":0,"Groups":  
["sg-903004f88example"],"DeleteOnTermination":true},{"DeviceIndex":1,"Groups":  
["sg-903004f88example"],"DeleteOnTermination":true],"ImageId":"ami-04d5cc9b88example","InstanceType":t3.xlarge}'
```

Se utilizzi un tipo di istanza che supporta più schede di rete ed Elastic Fabric Adapters (EFAs), puoi aggiungere un'interfaccia secondaria a una scheda di rete secondaria e abilitare EFA utilizzando il comando seguente [create-launch-template](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un EFA a un modello di lancio](#) nella Amazon EC2 User Guide.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling --  
version-description version1 \  
  --launch-template-data '{"NetworkInterfaces":  
[{"NetworkCardIndex":0,"DeviceIndex":0,"Groups":  
["sg-7c2270198example"],"InterfaceType":"efa","DeleteOnTermination":true},  
{"NetworkCardIndex":1,"DeviceIndex":1,"Groups":  
["sg-7c2270198example"],"InterfaceType":"efa","DeleteOnTermination":true],"ImageId":"ami-09d95f5b88example","InstanceType":p4d.24xlarge}'
```

Warning

Il tipo di istanza p4d.24xlarge comporta costi superiori, rispetto agli altri esempi in questa sezione. Per ulteriori informazioni sui prezzi delle istanze P4d, consulta i prezzi delle istanze [Amazon EC2 P4d](#).

Note

Allegare più interfacce di rete della stessa sottorete a un'istanza può introdurre il routing asimmetrico, specialmente nelle istanze che utilizzano una variante di Linux non Amazon. Se hai bisogno di questo tipo di configurazione, dovrai anche configurare l'interfaccia di rete secondaria all'interno del sistema operativo. Per un esempio, vedi [Come posso far funzionare](#)

[la mia interfaccia di rete secondaria nella mia istanza di Ubuntu?](#) EC2 nel AWS Knowledge Center.

Gestire i modelli di avvio

AWS CLI Include diversi altri comandi che consentono di gestire i modelli di lancio.

Indice

- [Pubblicare e descrivere i modelli di avvio](#)
- [Creazione di una versione del modello di avvio](#)
- [Eliminare una versione del modello di avvio](#)
- [Eliminare un modello di avvio](#)

Pubblicare e descrivere i modelli di avvio

Puoi usare due AWS CLI comandi per ottenere informazioni sui tuoi modelli di lancio: [describe-launch-templates](#) e [describe-launch-template-versions](#).

Il [describe-launch-templates](#) comando consente di ottenere un elenco di tutti i modelli di avvio creati. È possibile utilizzare un'opzione per filtrare i risultati in base al nome di un modello di avvio, creare ora, chiave tag o combinazione chiave-valore tag. Questo comando restituisce informazioni di riepilogo su uno qualsiasi dei modelli di avvio, inclusi l'identificativo, la versione più recente e la versione di default del modello di avvio.

L'esempio seguente fornisce un riepilogo del modello di avvio specificato.

```
aws ec2 describe-launch-templates --launch-template-names my-template-for-auto-scaling
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "LaunchTemplates": [
    {
      "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
      "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
      "CreateTime": "2020-02-28T19:52:27.000Z",
```

```

        "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
        "DefaultVersionNumber": 1,
        "LatestVersionNumber": 1
    }
]
}

```

Se non utilizzi l'opzione `--launch-template-names` per limitare l'output a un modello di avvio, vengono restituite le informazioni su tutti i modelli di avvio.

Il [describe-launch-template-versions](#) comando seguente fornisce informazioni che descrivono le versioni del modello di avvio specificato.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b729example
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```

{
  "LaunchTemplateVersions": [
    {
      "VersionDescription": "version1",
      "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",
      "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
      "VersionNumber": 1,
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
      "LaunchTemplateData": {
        "TagSpecifications": [
          {
            "ResourceType": "instance",
            "Tags": [
              {
                "Key": "purpose",
                "Value": "webserver"
              }
            ]
          }
        ]
      },
      "ImageId": "ami-04d5cc9b88example",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "NetworkInterfaces": [
        {
          "DeviceIndex": 0,

```

```

        "DeleteOnTermination": true,
        "Groups": [
            "sg-903004f8example"
        ],
        "AssociatePublicIpAddress": true
    }
],
},
"DefaultVersion": true,
"CreateTime": "2020-02-28T19:52:27.000Z"
}
]
}
}

```

Creazione di una versione del modello di avvio

Il [create-launch-template-version](#) comando seguente crea una nuova versione del modello di avvio basata sulla versione 1 del modello di avvio e specifica un ID AMI diverso.

```

aws ec2 create-launch-template-version --launch-template-id lt-068f72b729example --
version-description version2 \
--source-version 1 --launch-template-data "ImageId=ami-c998b6b2example"

```

Per impostare la versione predefinita del modello di lancio, utilizzate il [modify-launch-template](#) comando.

Eliminare una versione del modello di avvio

Il [delete-launch-template-versions](#) comando seguente elimina la versione del modello di lancio specificata.

```

aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b729example --
versions 1

```

Eliminare un modello di avvio

Se non è più necessario un modello di avvio, è possibile eliminarlo utilizzando il [delete-launch-template](#) comando seguente. L'eliminazione di un modello di avvio ne elimina tutte le versioni.

```

aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-068f72b729example

```

Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare un modello di avvio

È possibile utilizzare il [update-auto-scaling-group](#) comando per aggiungere un modello di avvio a un gruppo Auto Scaling esistente.

Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico affinché utilizzi la versione più recente di un modello di avvio

Il [update-auto-scaling-group](#) comando seguente aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare la versione più recente del modello di avvio specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--launch-template LaunchTemplateId=lt-068f72b729example,Version='$Latest'
```

Aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico affinché utilizzi la versione specifica di un modello di avvio

Il [update-auto-scaling-group](#) comando seguente aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare una versione specifica del modello di avvio specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='2'
```

Usa AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio

Questa sezione mostra come creare un modello di avvio che specifichi un AWS Systems Manager parametro che fa riferimento a un ID Amazon Machine Image (AMI). È possibile utilizzare un parametro memorizzato nello stesso Account AWS, un parametro condiviso da un altro Account AWS o un parametro pubblico per un'AMI pubblica gestita da AWS.

Con i parametri Systems Manager, è possibile aggiornare i gruppi di Auto Scaling per utilizzare nuove AMI IDs senza dover creare nuovi modelli di avvio o nuove versioni di modelli di avvio ogni volta che un ID AMI cambia. Questi IDs possono cambiare regolarmente, ad esempio quando un'AMI viene aggiornata con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo o del software.

È possibile creare, aggiornare o eliminare i propri parametri di Systems Manager utilizzando [Parameter Store, una funzionalità di AWS Systems Manager](#). A tal fine, devi creare un parametro di Systems Manager prima di poterlo utilizzare in un modello di avvio. Per iniziare, crea un parametro con il tipo di dati `aws:ec2:image` e, per il relativo valore, immetti l'ID di un'AMI. Il formato dell'ID AMI è `ami-<identifier>`, ad esempio `ami-123example456`. L'ID AMI corretto dipende dal tipo di istanza e dalla Regione AWS da cui stai avviando il gruppo con dimensionamento automatico.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un parametro valido per un ID AMI, vedere [Creazione dei parametri di Systems Manager](#).

Crea un modello di avvio che specifichi un parametro per l'AMI

Per creare un modello di avvio che specifichi un parametro per l'AMI, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Per creare un modello di lancio utilizzando un parametro AWS Systems Manager

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel riquadro di navigazione, seleziona Modelli di avvio quindi Crea modello di avvio.
3. In nome modello di avvio, inserire un nome descrittivo per il modello di avvio.
4. In Immagini dell'applicazione e del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli Sfoglia altro AMIs.
5. Scegli il pulsante con la freccia a destra della barra di ricerca, quindi scegli Specifica valore personalizzato/parametro Systems Manager.
6. Nella finestra di dialogo Specifica valore personalizzato o parametro Systems Manager, segui questi passaggi:
 - a. Per la stringa ID AMI o parametro Manager Systems, inserisci il nome del parametro Systems Manager utilizzando uno dei seguenti formati:

Per fare riferimento a un parametro pubblico:

- **resolve:ssm:*public-parameter***

Per fare riferimento a un parametro memorizzato nello stesso account:

- **resolve:ssm:*parameter-name***

- **resolve:ssm:*parameter-name*:version-number**
- **resolve:ssm:*parameter-name*:label**

Per fare riferimento a un parametro condiviso da un altro Account AWS:

- **resolve:ssm:*parameter-ARN***
- **resolve:ssm:*parameter-ARN*:version-number**
- **resolve:ssm:*parameter-ARN*:label**

b. Scegli Save (Salva).

7. Configura qualsiasi altro parametro del modello di avvio, se necessario, quindi scegli Crea modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

AWS CLI

Per creare un modello di avvio che specifichi un parametro Systems Manager, è possibile utilizzare uno dei seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Esempio: creare un modello di avvio che specifichi un parametro pubblico di AWS proprietà

Utilizza la sintassi seguente: `resolve:ssm:public-parameter`, dove `resolve:ssm` è il prefisso standard e *public-parameter* è il percorso e il nome del parametro pubblico.

In questo esempio, il modello di avvio utilizza un parametro pubblico AWS fornito per avviare istanze Regione AWS che utilizzano l'AMI Amazon Linux 2 più recente configurata per il tuo profilo.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling
--version-description version1 \
--launch-template-data file://config.json
```

Contenuto di `config.json`.

```
{
  "ImageId": "resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-
x86_64-gp2",
  "InstanceType": "t2.micro"
}
```

```
}
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "lt-089c023a30example",
    "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
    "CreateTime": "2022-12-28T19:52:27.000Z",
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "LatestVersionNumber": 1
  }
}
```

Esempio: crea un modello di lancio che specifichi un parametro memorizzato nello stesso account

Utilizza la sintassi seguente: `resolve:ssm:parameter-name`, dove `resolve:ssm` è il prefisso standard e *parameter-name* è il nome del parametro Systems Manager.

Nell'esempio seguente viene creato un modello di avvio che ottiene l'ID AMI da un parametro Systems Manager esistente, denominato *golden-ami*.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling \
  --launch-template-data file://config.json
```

Contenuto di `config.json`.

```
{
  "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami",
  "InstanceType": "t2.micro"
}
```

Quando non è specificata alcuna versione, viene utilizzata la versione più recente del parametro.

L'esempio seguente fa riferimento a una versione specifica del parametro *golden-ami*.

L'esempio seguente utilizza la versione *3* del parametro *golden-ami*, ma puoi utilizzare qualsiasi versione valida.

```
{
```

```

    "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami:3",
    "InstanceType": "t2.micro"
  }

```

L'esempio simile riportato di seguito fa riferimento all'etichetta *prod* del parametro che corrisponde a una versione specifica del parametro *golden-ami*.

```

{
  "ImageId": "resolve:ssm:golden-ami:prod",
  "InstanceType": "t2.micro"
}

```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```

{
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "lt-068f72b724example",
    "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
    "CreateTime": "2022-12-27T17:11:21.000Z",
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "LatestVersionNumber": 1
  }
}

```

Esempio: crea un modello di lancio che specifica un parametro condiviso da un altro Account AWS

Utilizzare la sintassi seguente: `resolve:ssm:parameter-ARN`, where `resolve:ssm` è il prefisso standard ed *parameter-ARN* è l'ARN del parametro Systems Manager.

L'esempio seguente crea un modello di avvio che ottiene l'ID AMI da un parametro Systems Manager esistente con l'ARN di. *arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/MyParameter*

```

aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling
--version-description version1 \
--launch-template-data file://config.json

```

Contenuto di `config.json`.


```
{
  "ImageId": "resolve:ssm:arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/
  MyParameter",
  "InstanceType": "t2.micro"
}
```

Quando non è specificata alcuna versione, viene utilizzata la versione più recente del parametro.

L'esempio seguente fa riferimento a una versione specifica del parametro *MyParameter*. L'esempio seguente utilizza la versione *3* del parametro *MyParameter*, ma puoi utilizzare qualsiasi versione valida.

```
{
  "ImageId": "resolve:ssm:arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/
  MyParameter:3",
  "InstanceType": "t2.micro"
}
```

L'esempio simile riportato di seguito fa riferimento all'etichetta *prod* del parametro che corrisponde a una versione specifica del parametro *MyParameter*.

```
{
  "ImageId": "resolve:ssm:arn:aws:ssm:us-east-2:123456789012:parameter/
  MyParameter:prod",
  "InstanceType": "t2.micro"
}
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "lt-00f93d4588example",
    "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
    "CreateTime": "2024-01-08T12:43:21.000Z",
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "LatestVersionNumber": 1
  }
}
```

Per specificare un parametro dal Parameter Store in un modello di avvio, è necessario disporre dell'`ssm:GetParameters` autorizzazione per il parametro specificato. Chiunque utilizzi il modello di lancio necessita inoltre dell'`ssm:GetParameters` autorizzazione per convalidare il valore del parametro. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitazione dell'accesso ai parametri di Systems Manager utilizzando le policy IAM](#) nella Guida per l'AWS Systems Manager utente.

Verifica che un modello di avvio ottenga l'ID AMI corretto

Usa il [describe-launch-template-versions](#) comando e includi l'`--resolve-alias` opzione per risolvere il parametro nell'ID AMI effettivo.

```
aws ec2 describe-launch-template-versions --launch-template-name my-template-for-auto-scaling \
--versions 1 --resolve-alias
```

L'esempio restituisce l'ID AMI per `ImageId`. Quando un'istanza viene avviata utilizzando questo modello di avvio, l'ID AMI si risolve nell'`ami-0ac394d6a3example`.

```
{
  "LaunchTemplateVersions": [
    {
      "LaunchTemplateId": "lt-089c023a30example",
      "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
      "VersionNumber": 1,
      "CreateTime": "2022-12-28T19:52:27.000Z",
      "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
      "DefaultVersion": true,
      "LaunchTemplateData": {
        "ImageId": "ami-0ac394d6a3example",
        "InstanceType": "t2.micro",
      }
    }
  ]
}
```

Risorse correlate

Per maggiori dettagli sulla specificazione di un parametro Systems Manager nel modello di avvio, consulta [Utilizzare un parametro Systems Manager anziché un ID AMI](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei parametri Systems Manager, consulta i seguenti materiali di riferimento nella documentazione di Systems Manager.

- Per creare versioni ed etichette dei parametri, consulta [Lavorare con le versioni dei parametri](#) e [Lavorare con le etichette dei parametri](#).
- Per informazioni su come cercare i parametri pubblici dell'AMI supportati da Amazon EC2, consulta [Calling AMI public parameters](#).
- Per informazioni sulla condivisione dei parametri con altri AWS account o tramite AWS Organizations, consulta [Utilizzo dei parametri condivisi](#).
- Per informazioni sul monitoraggio della corretta creazione dei parametri, consulta [Supporto nativo dei parametri per Amazon Machine Image IDs](#).

Limitazioni

Quando lavorate con i parametri di Systems Manager, tenete presente le seguenti limitazioni:

- Amazon EC2 Auto Scaling supporta solo la specificazione di IDs AMI come parametri.
- La creazione o l'aggiornamento di [gruppi di istanze miste](#) con [selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#) utilizzando un modello di avvio che specifica un parametro Systems Manager non è supportata.
- Se il gruppo Auto Scaling utilizza un modello di avvio che specifica un parametro Systems Manager, non sarà possibile avviare un aggiornamento dell'istanza con la configurazione desiderata o utilizzando skip matching.
- Se il gruppo Auto Scaling utilizza un modello di avvio che specifica un parametro Systems Manager, i pool caldi non sono supportati.
- Ad ogni chiamata per creare o aggiornare il gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling risolverà il parametro Systems Manager nel modello di avvio. Se utilizzi parametri avanzati o limiti di velocità di trasmissione effettiva più elevati, le chiamate frequenti all'archivio dei parametri (ovvero, l'operazione `GetParameters`) possono comportare un aumento dei costi per Systems Manager, poiché vengono addebitati costi per ogni interazione con l'API dell'archivio dei parametri. Per ulteriori informazioni, consulta [Prezzi di AWS Systems Manager](#).

Configurazioni di avvio con Auto Scaling

Important

Restrizioni:

- A partire dal 1° gennaio 2023, i nuovi tipi di EC2 istanze Amazon non sono più supportati nelle configurazioni di lancio. Ciò include il supporto per qualsiasi tipo di istanza aggiunto a una regione Regione AWS dopo il lancio iniziale della regione.
- Gli account creati a partire dal 1° giugno 2023 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando la console.
- Gli account creati a partire dal 1° ottobre 2024 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando alcun metodo (console AWS CLI, API o). CloudFormation

Esegui la migrazione ai modelli di lancio per assicurarti di non dover creare nuove configurazioni di lancio ora o in futuro. Per ulteriori informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Note

Potresti essere in grado di creare una configurazione di avvio con un tipo di istanza che non è più supportato in una regione. Ti consigliamo di eseguire la migrazione ai modelli di avvio.

Forniamo le informazioni sulle configurazioni di avvio per i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio. Una configurazione di avvio è un modello di configurazione dell'istanza utilizzato da un gruppo Auto Scaling per avviare EC2 le istanze. Quando crei una configurazione di avvio, specifichi le informazioni sulle istanze. Includi l'ID dell'Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza, una coppia di chiavi, uno o più gruppi di sicurezza e una mappatura dei dispositivi a blocchi. Se hai già avviato un' EC2 istanza, hai specificato le stesse informazioni per avviare l'istanza.

È possibile specificare la configurazione di avvio con più gruppi Auto Scaling. Tuttavia, è possibile specificare una sola configurazione di avvio alla volta, per un gruppo con scalabilità automatica,

e non è possibile modificarla dopo averla creata. Per modificare la configurazione di avvio per un gruppo Auto Scaling, è necessario crearne una e quindi aggiornare il gruppo con scalabilità automatica con la configurazione di avvio creata.

Indice

- [Creazione di una configurazione di avvio](#)
- [Modifica la configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica](#)

Creazione di una configurazione di avvio

Important

Restrizioni:

- A partire dal 1° gennaio 2023, i nuovi tipi di EC2 istanze Amazon non sono più supportati nelle configurazioni di lancio. Ciò include il supporto per qualsiasi tipo di istanza aggiunto a una regione Regione AWS dopo il lancio iniziale della regione.
- Gli account creati a partire dal 1° giugno 2023 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando la console.
- Gli account creati a partire dal 1° ottobre 2024 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando alcun metodo (console AWS CLI, API o). CloudFormation

Esegui la migrazione ai modelli di lancio per assicurarti di non dover creare nuove configurazioni di lancio ora o in futuro. Per ulteriori informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Note

Potresti essere in grado di creare una configurazione di avvio con un tipo di istanza che non è più supportato in una regione. Ti consigliamo di eseguire la migrazione ai modelli di avvio.

Questo argomento descrive come creare una configurazione di avvio. Forniamo le informazioni sulle configurazioni di avvio per i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio.

Dopo aver creato una configurazione di avvio, non è possibile modificarla. È invece necessario creare una nuova configurazione di avvio.

Per associare una nuova configurazione di avvio a un gruppo Auto Scaling esistente, vedere.

[Modifica la configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica](#) Per creare un nuovo gruppo Auto Scaling, vedere. [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando una configurazione di avvio](#)

Indice

- [Creazione di una configurazione di avvio](#)
- [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#)
- [Crea una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza](#)

Creazione di una configurazione di avvio

Come creare una configurazione di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione in alto, seleziona la tua AWS regione.
3. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
4. Nella parte superiore della pagina, scegli Configurazioni di avvio. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
5. Scegli Create launch configuration (Crea una configurazione di avvio) e inserisci un nome per la configurazione di avvio.
6. In Amazon machine image (AMI) scegli un'AMI. Per trovare un'AMI specifica, puoi usare [find a suitable AMI \(trova un'AMI adatta\)](#), annota il relativo ID e inseriscilo come criterio di ricerca.

Come ottenere l'ID dell'AMI Amazon Linux 2:

- a. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
- b. Nel pannello di navigazione a sinistra, in Istanze, scegli Istanze e poi Avvia istanze.

- c. Nella scheda Quick Start alla pagina Choose an Amazon Machine Image (Scegli un'Amazon Machine Image), annota l'ID dell'AMI accanto ad Amazon Linux 2 AMI (HVM) (AMI Amazon Linux 2 (HVM)).
7. In Instance type (Tipo di istanza), scegli una configurazione hardware per le istanze.
8. In Additional configuration (Configurazione aggiuntiva), presta particolare attenzione ai campi seguenti:
 - a. (Facoltativo) In Purchasing option (Opzione di acquisto), è possibile scegliere tra: Request Spot Instances (Richiesta Istanze Spot) per richiedere Istanze Spot al prezzo Spot, limitato al prezzo on demand. Eventualmente, è possibile specificare un prezzo massimo per ora di istanza per le istanze Spot.

 Note

Le istanze Spot sono una scelta conveniente rispetto alle istanze on demand, se puoi scegliere con flessibilità quando eseguire le applicazioni e se è possibile interromperle. Per ulteriori informazioni, consulta [Richiedi istanze spot per applicazioni flessibili e con tolleranza ai guasti](#).

- b. (Facoltativo) Per IAM instance profile (Profilo istanza IAM) seleziona un ruolo da associare alle istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).
 - c. (Facoltativo) Per il monitoraggio, scegli se consentire alle istanze di pubblicare dati metrici a intervalli di 1 minuto su CloudWatch Amazon abilitando il monitoraggio dettagliato. Vengono applicati costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#).
 - d. (Facoltativo) In Advanced details (Dettagli avanzati), User data (Dati utente), puoi specificare i dati utente per configurare un'istanza durante l'avvio o per eseguire uno script di configurazione dopo l'avvio dell'istanza.
 - e. (Facoltativo) In Advanced details (Dettagli avanzati), IP address type (Tipo di indirizzo IP), scegli se assegnare un [indirizzo IP pubblico](#) alle istanze del gruppo. Se non imposti un valore, l'impostazione di default consiste nell'assegnare automaticamente le impostazioni IP pubbliche delle sottoreti in cui vengono avviate le istanze.
9. (Facoltativo) Se non hai bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo in Storage (volumes) (Archiviazione (volumi)), puoi ignorare questa sezione. In caso contrario, per specificare i volumi da allegare alle istanze oltre ai volumi specificati dall'AMI, seleziona Add new volume

- (Aggiungi nuovo volume). Quindi scegli le opzioni desiderate e i valori associati in Devices (Dispositivi), Snapshot, Size (Dimensioni), Volume type (Tipo di volume), IOPS, Throughput (Prestazioni), Delete on termination (Elimina alla terminazione), e Encrypted (Crittografato).
10. In Security groups (Gruppi di sicurezza), crea o seleziona il gruppo di sicurezza da associare alle istanze del gruppo. Se lasci selezionata l'opzione Crea un nuovo gruppo di sicurezza, viene configurata una regola SSH predefinita per EC2 le istanze Amazon che eseguono Linux. Una regola RDP predefinita è configurata per le EC2 istanze Amazon che eseguono Windows.
 11. In Key pair (login) (Coppia di chiavi (login)), scegli un'opzione in Key pair options (Opzioni di coppia di chiavi).

Se hai già configurato una coppia di key pair di EC2 istanze Amazon, puoi sceglierla qui.

Se non disponi già di una coppia di chiavi di EC2 istanze Amazon, scegli Crea una nuova coppia di chiavi e assegnale un nome riconoscibile. Scegli Download key pair (Scarica coppia di chiavi) per scaricare la coppia di chiavi sul computer.

 Important

Se hai bisogno di connetterti alle istanze, non scegliere Proceed without a key pair (Procedi senza una coppia di chiavi).

12. Selezionare la casella di controllo di conferma, quindi scegliere Create launch configuration (Crea configurazione di avvio).

Per creare una configurazione di avvio da una configurazione di avvio esistente (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione in alto, seleziona la tua AWS regione.
3. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
4. Nella parte superiore della pagina, scegli Configurazioni di avvio. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
5. Seleziona la configurazione di avvio e scegli Actions (Operazioni), Copy launch configuration (Copia configurazione di avvio). Ciò imposta una nuova configurazione di avvio con le stesse opzioni dell'originale, ma con "Copy" aggiunto al nome.

6. Nella pagina Copy Launch Configuration (Copia configurazione di avvio), modifica le opzioni di configurazione in base alle esigenze e scegli Create launch configuration (Crea configurazione di avvio).

Come creare una configurazione di avvio tramite la riga di comando

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-launch-configuration](#) (AWS CLI)
- [Nuova ASLaunch configurazione](#) (AWS Tools for Windows PowerShell)

Configura le opzioni dei metadati dell'istanza

Amazon EC2 Auto Scaling supporta la configurazione dell'Instance Metadata Service (IMDS) nelle configurazioni di avvio. Questo ti dà la possibilità di utilizzare le configurazioni di avvio per configurare le EC2 istanze Amazon nei tuoi gruppi di Auto Scaling in modo da richiedere Instance Metadata Service Version 2 IMDSv2 (), che è un metodo orientato alla sessione per richiedere i metadati delle istanze. Per i dettagli sui vantaggi IMDSv2 di questa soluzione, consulta questo articolo sul AWS blog sui [miglioramenti per aggiungere una difesa approfondita al servizio di metadati delle istanze](#). EC2

È possibile configurare IMDS per supportare entrambi IMDSv2 e IMDSv1 (impostazione predefinita) o per richiedere l'uso di IMDSv2. Se si utilizza AWS CLI o uno dei seguenti SDKs per configurare IMDS, è necessario utilizzare la versione più recente di AWS CLI o l'SDK per richiedere l'uso di IMDSv2.

È possibile configurare la configurazione di avvio per i seguenti scenari:

- Richiedi l'uso di IMDSv2 quando richiedi i metadati dell'istanza
- Specifica del limite di hop di risposta PUT
- Disattivazione dell'accesso ai metadati dell'istanza

Puoi trovare maggiori dettagli sulla configurazione del servizio di metadati dell'istanza nel seguente argomento: [Configurazione del servizio di metadati dell'istanza nella](#) Amazon User Guide. EC2

Utilizza la procedura seguente per configurare le opzioni IMDS in una configurazione di avvio. Dopo aver creato la configurazione di avvio, è possibile associarla al gruppo Auto Scaling. Se associ la configurazione di avvio a un gruppo Auto Scaling esistente, questa viene dissociata dal gruppo Auto

Scaling e le istanze esistenti richiedono la sostituzione per utilizzare le opzioni IMDS specificate nella nuova configurazione di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica la configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Come configurare IMDS in una configurazione di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nella barra di navigazione in alto, seleziona la tua AWS regione.
3. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
4. Nella parte superiore della pagina, scegli Configurazioni di avvio. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
5. Scegli Create launch configuration (Crea configurazione di avvio) e crea la configurazione di avvio nel modo usuale. Includi l'ID dell'Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza e, facoltativamente, una coppia di chiavi, uno o più gruppi di sicurezza e altri volumi EBS o volumi di archiviazione delle istanze aggiuntivi.
6. Per configurare le opzioni dei metadati dell'istanza per tutte le istanze associate a questa configurazione di avvio, in Additional configuration (Configurazione aggiuntiva), Advanced details (Dettagli avanzati), effettua le seguenti operazioni:
 - a. In Metadata accessible (Accesso ai metadati), scegli se abilitare o disabilitare l'accesso all'endpoint HTTP del servizio metadati dell'istanza. Per impostazione predefinita, l'endpoint HTTP è abilitato. Se scegli di disabilitare l'endpoint, l'accesso ai metadati dell'istanza viene disattivato. È possibile specificare la condizione da richiedere IMDSv2 solo quando l'endpoint HTTP è abilitato.
 - b. Per la versione Metadata, puoi scegliere di richiedere l'uso di Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) quando richiedi i metadati dell'istanza. Se non si specifica un valore, l'impostazione predefinita prevede il supporto di entrambi e. IMDSv1 IMDSv2
 - c. In Metadata token response hop limit (Limite di hop di risposta token metadati), puoi impostare il numero consentito di hop di rete per il token dei metadati. Se non specifichi un valore, il valore di default è 1.
7. Al termine, scegli Create launch configuration (Crea configurazione di avvio).

Per richiedere l'uso di IMDSv2 in una configurazione di avvio utilizzando AWS CLI

Usate il seguente [create-launch-configuration](#) comando con `--metadata-options set toHttpTokens=required`. Quando specifichi un valore per `HttpTokens`, devi anche impostare `HttpEndpoint` anche su `enabled` (abilitato). Poiché l'intestazione del token sicuro è impostata su obbligatoria per le richieste di recupero dei metadati, nell'istanza viene scelta l'opzione di richiederne l'utilizzo IMDSv2 quando si richiedono i metadati dell'istanza.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc-with-imdsv2 \  
  --image-id ami-01e24be29428c15b2 \  
  --instance-type t2.micro \  
  ...  
  --metadata-options "HttpEndpoint=enabled,HttpTokens=required"
```

Come disattivare l'accesso ai metadati dell'istanza

Utilizzate il [create-launch-configuration](#) comando seguente per disattivare l'accesso ai metadati dell'istanza. È possibile riattivare l'accesso in un secondo momento utilizzando il [modify-instance-metadata-options](#) comando.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc-with-imds-disabled \  
  --image-id ami-01e24be29428c15b2 \  
  --instance-type t2.micro \  
  ...  
  --metadata-options "HttpEndpoint=disabled"
```

Crea una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza

Hai anche la possibilità di creare una configurazione di avvio utilizzando gli attributi di un' EC2 istanza in esecuzione.

Esistono differenze tra la creazione di una configurazione di avvio da zero e la creazione di una configurazione di avvio da un' EC2 istanza esistente. Quando si crea una configurazione di avvio da zero, è necessario specificare l'ID dell'immagine, il tipo di istanza, le risorse facoltative (ad esempio i dispositivi di archiviazione) e le impostazioni facoltative (ad esempio il monitoraggio). Quando crei una configurazione di avvio da un'istanza in esecuzione, Amazon EC2 Auto Scaling ricava gli attributi per la configurazione di avvio dall'istanza specificata. Gli attributi si ricavano anche dalla mappatura dei dispositivi a blocchi per l'AMI da cui l'istanza è stata avviata, ignorando altri eventuali dispositivi a blocchi aggiunti dopo l'avvio.

Quando crei una configurazione di avvio utilizzando un'istanza in esecuzione, puoi sostituire i seguenti attributi specificandoli nell'ambito della stessa richiesta: AMI, dispositivi a blocchi, coppia di chiavi, profilo dell'istanza, tipo di istanza, kernel, monitoraggio delle istanze, tenancy di posizionamento, ramdisk, gruppi di sicurezza, prezzo Spot (max), dati utente, se l'istanza dispone di un indirizzo IP pubblico associato e se l'istanza è ottimizzata per EBS.

Note

Se l'istanza specificata ha proprietà che non sono attualmente supportate dalle configurazioni di avvio, le istanze avviate dal gruppo Auto Scaling potrebbero non essere identiche all'istanza originale. EC2

Important

L'AMI utilizzata per avviare l'istanza specificata deve essere tuttora esistente.

Argomenti

- [Crea una configurazione di avvio da un' EC2 istanza \(AWS CLI\)](#)
- [Creazione una configurazione di avvio da un'istanza e sovrascrittura dei dispositivi a blocchi \(AWS CLI\)](#)
- [Creazione di una configurazione di avvio e sovrascrittura del tipo di istanza \(AWS CLI\)](#)

Crea una configurazione di avvio da un' EC2 istanza (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [create-launch-configuration](#) per creare una configurazione di avvio da un'istanza che utilizza gli stessi attributi dell'istanza. I dispositivi a blocchi aggiunti dopo l'avvio vengono ignorati.

```
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-from-instance --instance-id i-a8e09d9c
```

È possibile utilizzare il [describe-launch-configurations](#) comando seguente per descrivere la configurazione di avvio e verificare che i relativi attributi corrispondano a quelli dell'istanza.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-from-instance
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "LaunchConfigurations": [
    {
      "UserData": null,
      "EbsOptimized": false,
      "LaunchConfigurationARN": "arn",
      "InstanceMonitoring": {
        "Enabled": false
      },
      "ImageId": "ami-05355a6c",
      "CreatedTime": "2014-12-29T16:14:50.382Z",
      "BlockDeviceMappings": [],
      "KeyName": "my-key-pair",
      "SecurityGroups": [
        "sg-8422d1eb"
      ],
      "LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance",
      "KernelId": "null",
      "RamdiskId": null,
      "InstanceType": "t1.micro",
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ]
}
```

Creazione una configurazione di avvio da un'istanza e sovrascrittura dei dispositivi a blocchi (AWS CLI)

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling utilizza gli attributi dell' EC2 istanza specificata per creare la configurazione di avvio. Tuttavia, i dispositivi a blocchi provengono dall'AMI utilizzata per avviare l'istanza, non dall'istanza. Per aggiungere dei dispositivi a blocchi alla configurazione di avvio, sovrascrivi la mappatura dei dispositivi a blocchi per la configurazione di avvio.

Usa il seguente [create-launch-configuration](#) comando per creare una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza ma con una mappatura dei dispositivi a blocchi personalizzata.

```
aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-from-instance-bdm --instance-id i-a8e09d9c \
  --block-device-mappings "[{\"DeviceName\":\"/dev/sda1\", \"Ebs\":{\"SnapshotId\": \"snap-3decf207\"}}, {\"DeviceName\":\"/dev/sdf\", \"Ebs\":{\"SnapshotId\": \"snap-eed6ac86\"}}]"
```

Utilizzate il [describe-launch-configurations](#) comando seguente per descrivere la configurazione di avvio e verificare che utilizzi la mappatura personalizzata dei dispositivi a blocchi.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-from-instance-bdm
```

Il seguente esempio di risposta descrive la configurazione di avvio.

```
{
  "LaunchConfigurations": [
    {
      "UserData": null,
      "EbsOptimized": false,
      "LaunchConfigurationARN": "arn",
      "InstanceMonitoring": {
        "Enabled": false
      },
      "ImageId": "ami-c49c0dac",
      "CreatedTime": "2015-01-07T14:51:26.065Z",
      "BlockDeviceMappings": [
        {
          "DeviceName": "/dev/sda1",
          "Ebs": {
            "SnapshotId": "snap-3decf207"
          }
        },
        {
          "DeviceName": "/dev/sdf",
          "Ebs": {
            "SnapshotId": "snap-eed6ac86"
          }
        }
      ],
      "KeyName": "my-key-pair",
      "SecurityGroups": [
        "sg-8637d3e3"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance-bdm",
    "KernelId": null,
    "RamdiskId": null,
    "InstanceType": "t1.micro",
    "AssociatePublicIpAddress": true
  }
]
}

```

Creazione di una configurazione di avvio e sovrascrittura del tipo di istanza (AWS CLI)

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling utilizza gli attributi dell' EC2 istanza specificata per creare la configurazione di avvio. A seconda delle tue esigenze, puoi scegliere di sovrascrivere gli attributi dall'istanza e utilizzare i valori che ti servono. Ad esempio, puoi sovrascrivere il tipo di istanza.

Utilizza il seguente [create-launch-configuration](#) comando per creare una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza ma con un tipo di istanza diverso (ad esempio `t2.medium`) rispetto all'istanza (ad esempio `t2.micro`).

```

aws autoscaling create-launch-configuration --launch-configuration-name my-lc-from-instance-changetype \
  --instance-id i-a8e09d9c --instance-type t2.medium

```

Utilizzate il [describe-launch-configurations](#) comando seguente per descrivere la configurazione di avvio e verificare che il tipo di istanza sia stato sovrascritto.

```

aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-lc-from-instance-changetype

```

Il seguente esempio di risposta descrive la configurazione di avvio.

```

{
  "LaunchConfigurations": [
    {
      "UserData": null,
      "EbsOptimized": false,
      "LaunchConfigurationARN": "arn",
      "InstanceMonitoring": {

```

```
        "Enabled": false
    },
    "ImageId": "ami-05355a6c",
    "CreatedTime": "2014-12-29T16:14:50.382Z",
    "BlockDeviceMappings": [],
    "KeyName": "my-key-pair",
    "SecurityGroups": [
        "sg-8422d1eb"
    ],
    "LaunchConfigurationName": "my-lc-from-instance-changetype",
    "KernelId": "null",
    "RamdiskId": null,
    "InstanceType": "t2.medium",
    "AssociatePublicIpAddress": true
    }
]
```

Modifica la configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica

Important

Forniamo le informazioni sulle configurazioni di avvio per i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio. Per ulteriori informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Questo argomento descrive come associare una configurazione di avvio diversa al gruppo Auto Scaling.

Dopo aver modificato la configurazione di avvio, tutte le nuove istanze vengono lanciate utilizzando le nuove opzioni di configurazione, ma le istanze esistenti non ne risentono. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento di istanze di dimensionamento automatico](#).

Modifica della configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

2. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Details (Dettagli) scegli Launch configurations (Configurazioni di avvio), Edit (Modifica).
5. Per la configurazione di avvio, scegli la configurazione di avvio.
6. Al termine, scegli Update (Aggiorna).

Per modificare la configurazione di avvio per un gruppo Auto Scaling utilizzando la riga di comando

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [update-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Aggiorna- ASAuto ScalingGroup](#) ()AWS Tools for Windows PowerShell

Gruppi Auto Scaling

Note

Se non conosci i gruppi di Auto Scaling, segui i passaggi del tutorial [Crea il tuo primo gruppo di Auto Scaling](#) per iniziare e scopri come reagisce un gruppo di Auto Scaling quando un'istanza del gruppo termina.

Un gruppo Auto Scaling contiene una raccolta di EC2 istanze che vengono trattate come un raggruppamento logico ai fini del ridimensionamento e della gestione automatici. Un gruppo Auto Scaling consente inoltre di utilizzare le funzionalità di Amazon Auto EC2 Scaling, come le sostituzioni per i controlli di integrità e le politiche di scalabilità. Sia il mantenimento del numero di istanze in un gruppo di Auto Scaling che la scalabilità automatica sono le funzionalità principali del servizio Amazon Auto EC2 Scaling.

La dimensione di un gruppo con scalabilità automatica dipende dal numero di istanze impostato come capacità desiderata. È possibile regolare la dimensione in base alla domanda, manualmente o con la scalabilità automatica.

Un gruppo con scalabilità automatica inizia avviando un numero di istanze sufficiente a soddisfare la capacità desiderata. Mantiene questo numero di istanze eseguendo controlli d'integrità periodici sulle istanze del gruppo. Il gruppo con scalabilità automatica continua a mantenere un numero fisso di istanze anche nel caso di un'istanza non integra. Se un'istanza perde di integrità, il gruppo la termina e ne avvia un'altra per sostituirla. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Per aumentare o diminuire dinamicamente il numero di istanze nel gruppo in base al cambiamento delle condizioni è possibile utilizzare le policy di dimensionamento. Quando la policy di dimensionamento è attiva, il gruppo con scalabilità automatica adegua la capacità desiderata tra i valori di capacità minima e massima specificati e avvia o termina le istanze in base alle esigenze. È inoltre possibile dimensionare le risorse in base a una pianificazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Scegli il tuo metodo di dimensionamento](#).

Quando crei un gruppo con dimensionamento automatico puoi scegliere di avviare istanze on demand, istanze Spot o entrambe. È possibile specificare più opzioni di acquisto per il gruppo Auto Scaling solo quando si utilizza un. launch template Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

Le istanze Spot ti forniscono l'accesso alla EC2 capacità inutilizzata con forti sconti rispetto ai prezzi on demand. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Spot Instances](#). Tra le istanze Spot e le istanze On demand ci sono differenze fondamentali:

- Il prezzo per le istanze Spot varia in base alla richiesta
- Amazon EC2 può chiudere una singola istanza Spot quando la disponibilità o il prezzo delle istanze Spot cambiano.

Quando un'istanza Spot viene terminata, il gruppo con scalabilità automatica tenta di avviare un'istanza sostitutiva per mantenere la capacità desiderata per il gruppo.

Quando le istanze vengono avviate, se avrai specificato più zone di disponibilità, la capacità desiderata viene distribuita su queste zone. Se si verifica un'azione di scalabilità, Amazon EC2 Auto Scaling mantiene automaticamente l'equilibrio in tutte le zone di disponibilità specificate.

Indice

- [Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando modelli di avvio](#)
- [Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando configurazioni di avvio](#)
- [Aggiornamento di un gruppo Auto Scaling](#)
- [Tag di gruppi e istanze Auto Scaling](#)
- [Policy di manutenzione delle istanze](#)
- [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Riduci la latenza per le applicazioni con tempi di avvio lunghi utilizzando pool caldi](#)
- [Spostamento zonale del gruppo Auto Scaling](#)
- [Distribuzione della zona di disponibilità del gruppo Auto Scaling](#)
- [Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling](#)
- [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#)

Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando modelli di avvio

Se avete creato un modello di lancio, potete creare un gruppo Auto Scaling che utilizza un modello di avvio come modello di configurazione per le sue EC2 istanze. Il modello di avvio specifica

informazioni quali l'ID AMI, il tipo di istanza, la coppia di chiavi, i gruppi di sicurezza e la mappatura dei dispositivi a blocchi per le istanze. Per informazioni sulla creazione dei modelli di lancio, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Per creare un gruppo con dimensionamento automatico devi disporre di autorizzazioni sufficienti. Inoltre, devi disporre di autorizzazioni sufficienti per creare il ruolo collegato ai servizi che Amazon EC2 Auto Scaling utilizza per eseguire azioni per tuo conto, se non esiste ancora. Per esempi di policy IAM che un amministratore può utilizzare come riferimento per concederti le autorizzazioni, consulta [Esempi di policy basate su identità](#) e [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#).

Indice

- [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#)
- [Crea un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata di avvio di Amazon EC2](#)
- [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#)

Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio

Quando crei un gruppo Auto Scaling, devi specificare le informazioni necessarie per configurare le EC2 istanze Amazon, le zone di disponibilità e le sottoreti VPC per le istanze, la capacità desiderata e i limiti di capacità minima e massima.

Per configurare EC2 le istanze Amazon lanciate dal tuo gruppo Auto Scaling, puoi specificare un modello di avvio o una configurazione di avvio. La procedura seguente illustra come creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio.

Prerequisiti

- È necessario aver creato un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Come creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello d' avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.

2. Nella barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli lo stesso Regione AWS che hai usato per creare il modello di lancio.
3. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico.
4. Nella pagina Choose launch template or configuration (Scegli configurazione o modello di avvio) eseguire le operazioni seguenti:
 - a. In Nome gruppo con dimensionamento automatico, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
 - b. Come Launch template (Modello di avvio) scegli un modello di avvio esistente.
 - c. Per la Versione del modello di avvio, scegli se durante il dimensionamento orizzontale il gruppo con dimensionamento automatico debba usare la versione di default, quella più recente o una versione specifica del modello di avvio.
 - d. Verificare che il modello di avvio supporti tutte le opzioni che si intende utilizzare e quindi scegliere Next (Successivo).
5. Nella pagina Scegli le opzioni di avvio dell'istanza, se non utilizzi più tipi di istanza, puoi saltare la sezione Requisiti del tipo di istanza per utilizzare il tipo di EC2 istanza specificato nel modello di lancio.

Per utilizzare più tipi di istanze, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

6. In Rete, per VPC, scegli un VPC. Il gruppo con dimensionamento automatico deve essere creato nello stesso VPC del gruppo di sicurezza specificato nel modello di avvio.
7. Per (Sottoreti) Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti nel VPC specificato. Per un'elevata disponibilità, utilizza sottoreti in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
8. Per la distribuzione nelle zone di disponibilità, seleziona una strategia di distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzione della zona di disponibilità del gruppo Auto Scaling](#).
9. Se è stato creato un modello di avvio con un tipo di istanza specificato, è possibile continuare con il passaggio successivo per creare un gruppo con dimensionamento automatico che utilizzi il tipo di istanza nel modello di avvio.

In alternativa, è possibile scegliere l'opzione Override launch template (Sostituisci modello di avvio) se non è specificato alcun tipo di istanza nel modello di avvio o se si desidera utilizzare più tipi di istanza per la scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

10. Scegli Next (Avanti) per andare al passaggio successivo.

In alternativa, è possibile accettare il resto dei valori predefiniti e scegliere Skip to review (Passa a revisione).

11. (Facoltativo) Nella pagina Integra con altri servizi, configura le seguenti opzioni, quindi scegli Avanti:

- a. Per il bilanciamento del carico, scegli se collegare il tuo gruppo Auto Scaling a un sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Sistema di bilanciamento del carico elastico](#).
- b. Per le opzioni di integrazione VPC Lattice, scegli se utilizzare VPC Lattice. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestisci il flusso di traffico con un gruppo target VPC Lattice](#).
- c. Per lo spostamento zonale di Amazon Application Recovery Controller (ARC), seleziona la casella di controllo per abilitare lo spostamento zonale. Per ulteriori informazioni, consulta [Spostamento zonale del gruppo Auto Scaling](#).
 - Se abiliti lo spostamento zonale, per il comportamento del controllo dello stato di salute, seleziona Ignora non salutare o Sostituisci non salutare. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling](#).
- d. In Controlli sanitari, per altri tipi di controlli sanitari, seleziona Attiva i controlli sanitari di Amazon EBS. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora le istanze di Auto Scaling con volumi Amazon EBS danneggiati utilizzando controlli dello stato](#).
- e. In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

12. (Facoltativo) Nella pagina Configura le dimensioni e il ridimensionamento del gruppo, configura le seguenti opzioni, quindi scegli Avanti:

- a. In Dimensioni gruppo, per Capacità desiderata, immettere il numero iniziale di istanze da avviare.
- b. In Scalabilità, limiti di scalabilità, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata al nuovo valore di capacità desiderato. È

possibile modificare questi limiti se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).

- c. Per Dimensionamento automatico, scegli se desideri creare una policy di dimensionamento di monitoraggio degli obiettivi. È possibile creare questa policy anche dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico.

Se scegli la policy di dimensionamento del monitoraggio target, segui le istruzioni riportate in [Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#) per creare la policy.

- d. In Politica di manutenzione dell'istanza, scegli se desideri creare una politica di manutenzione dell'istanza. È possibile creare questa policy anche dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico. Per creare una policy, segui le indicazioni fornite in [Imposta una policy di manutenzione dell'istanza](#).
 - e. In Impostazioni di capacità aggiuntive, preferenza di prenotazione della capacità, scegli se desideri utilizzare una preferenza di prenotazione della capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità](#).
 - f. In Impostazioni aggiuntive, Protezione scalabile in base all'istanza, scegli se abilitare la protezione scalabile in base all'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).
 - g. Per Monitoring, scegli se abilitare la raccolta delle metriche di gruppo. CloudWatch Questi parametri forniscono misurazioni che possono essere indicatori di un potenziale problema, come ad esempio il numero di istanze di terminazione o il numero di istanze in sospeso. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora le CloudWatch metriche per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#).
 - h. Per il riscaldamento predefinito dell'istanza, selezionate questa opzione e scegliete l'orario di riscaldamento dell'applicazione. Se stai creando un gruppo Auto Scaling con una politica di scalabilità, la funzionalità di riscaldamento delle istanze predefinita migliora i CloudWatch parametri Amazon utilizzati per la scalabilità dinamica. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).
13. (Facoltativo) Nella pagina Aggiungi notifiche, configura la notifica, quindi scegli Avanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di notifica Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
14. (Facoltativo) Nella pagina Aggiungi tag, scegli Aggiungi tag, fornisci una chiave e un valore per ogni tag, quindi scegli Avanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Tag di gruppi e istanze Auto Scaling](#).

15. Nella pagina Verifica, scegliere Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Per creare un gruppo con dimensionamento automatico tramite la riga di comando

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Nuovo- ASAuto ScalingGroup](#) (AWS Tools for Windows PowerShell)

Crea un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata di avvio di Amazon EC2

La procedura seguente mostra come creare un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata Launch Instance nella console Amazon. EC2 Questa opzione popola automaticamente un modello di avvio con specifici dettagli di configurazione derivati dalla procedura guidata Launch instance (Avvia istanza).

Note

La procedura guidata non popola il gruppo con dimensionamento automatico con il numero di istanze specificate, ma compila solo il modello di avvio con l'ID Amazon Machine Image (AMI) e il tipo di istanza. Utilizzo della procedura guidata Crea gruppo con dimensionamento automatico per specificare il numero di istanze da avviare.

Un'AMI fornisce le informazioni necessarie per configurare una nuova istanza. Puoi avviare più istanze da un'unica AMI quando devi disporre di più istanze con la stessa configurazione. Si consiglia di utilizzare un'AMI personalizzata che ha già installato l'applicazione per evitare di terminare le istanze se si riavvia un'istanza appartenente a un gruppo con dimensionamento automatico. Per utilizzare un'AMI personalizzata con Amazon EC2 Auto Scaling, devi prima creare l'AMI da un'istanza personalizzata, quindi utilizzare l'AMI per creare un modello di avvio per il tuo gruppo Auto Scaling.

Prerequisiti

- Devi aver creato un'AMI personalizzata nella stessa area in Regione AWS cui intendi creare il gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un'AMI](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Utilizza un'AMI personalizzata come modello

In questa sezione, utilizzi la procedura guidata di EC2 avvio di Amazon per compilare automaticamente un modello di avvio con la tua AMI personalizzata. In alternativa, per configurare il modello di lancio da zero o per ulteriori informazioni sui parametri che puoi configurare per il modello di lancio, consulta [Crea il tuo modello di avvio \(console\)](#).

Per utilizzare un'AMI personalizzata come modello

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, Regione AWS viene visualizzata la corrente. Seleziona una regione in cui avviare il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nel riquadro di navigazione, seleziona Istanze.
4. Scegli Avvia istanza e procedi come segue:
 - a. In Nome e tag, lascia il campo Nome vuoto. Il nome non fa parte dei dati utilizzati per creare un modello di avvio.
 - b. In Immagini dell'applicazione e del sistema operativo (Amazon Machine Image), scegli Sfoglia altro AMIs per sfogliare il catalogo AMI completo.
 - c. Scegli Mio AMIs, trova l'AMI che hai creato, quindi scegli Seleziona.
 - d. In Tipo di istanza, seleziona un tipo di istanza.

Note

Seleziona lo stesso tipo di istanza utilizzato quando hai creato l'AMI o uno più potente

- e. Sul lato destro dello schermo, in Riepilogo, inserisci un numero qualsiasi nel campo Numero di istanze. Il numero inserito qui non è rilevante. Dovrai specificare il numero di istanze che desideri avviare quando crei il gruppo con dimensionamento automatico.

Nel campo Numero di istanze, viene visualizzato un messaggio che dice Quando avvii più di un'istanza, considera Auto EC2 Scaling.

- f. Scegli il testo del collegamento ipertestuale considera EC2 Auto Scaling.
- g. Nella finestra di dialogo di conferma Avvio in gruppo con dimensionamento automatico, scegli Continua per passare alla pagina Crea modello di avvio con l'AMI e il tipo di istanza selezionati nella procedura guidata dell'istanza di avvio già popolata.

Dopo aver scelto Continua, si apre la pagina Crea modello di avvio. Seguire questa procedura per terminare la creazione di un modello di avvio.

Per creare un modello di avvio

1. In Nome e descrizione del modello di avvio immettere un nome e una descrizione per il nuovo modello di avvio.
2. (Facoltativo) In Coppia di chiavi (login), Nome della coppia di chiavi, scegli il nome della coppia di chiavi creata in precedenza da utilizzare durante il collegamento alle istanze, ad esempio tramite SSH.
3. (Facoltativo) Per Impostazioni di rete, Gruppi di sicurezza, scegli uno o più [gruppi di sicurezza](#) creati in precedenza.
4. (Facoltativo) In Configurare l'archiviazione, aggiorna la configurazione dell'archiviazione. La configurazione di archiviazione di default è determinata dall'AMI e dal tipo di istanza.
5. Al termine della configurazione del modello di avvio, scegli Create launch template (Crea modello di avvio).
6. Nella pagina di conferma, scegli Crea gruppo con dimensionamento automatico).

Creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

Note

Il resto di questo argomento descrive la procedura di base per la creazione di un gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni sui parametri che puoi configurare per il gruppo con dimensionamento automatico, consulta [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#).

Dopo aver scelto Crea gruppo con dimensionamento automatico, si apre la procedura guidata Crea gruppo con dimensionamento automatico. Segui questa procedura per creare un gruppo con dimensionamento automatico.

Creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

1. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio immetti un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
2. Il modello di avvio creato è già selezionato.

Per la Versione del modello di avvio, scegli se durante il dimensionamento orizzontale il gruppo con dimensionamento automatico debba usare la versione di default, quella più recente o una versione specifica del modello di avvio.

3. Scegli Avanti per andare al passaggio successivo.
4. Nella pagina Scegli le opzioni di avvio dell'istanza, se non utilizzi più tipi di istanza, puoi saltare la sezione Requisiti del tipo di istanza per utilizzare il tipo di EC2 istanza specificato nel modello di avvio.

Per utilizzare più tipi di istanze, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

5. In Rete, per VPC, scegli un VPC. Il gruppo con dimensionamento automatico deve essere creato nello stesso VPC del gruppo di sicurezza specificato nel modello di avvio.

 Tip

Se non hai specificato un gruppo di sicurezza nel modello di avvio, le istanze vengono avviate con un gruppo di sicurezza predefinito del VPC specificato. Per impostazione predefinita, questo gruppo di sicurezza non permette il traffico in ingresso da reti esterne.

6. Per Zone di disponibilità e sottoreti, scegli una o più sottoreti nel VPC specificato.
7. Per la distribuzione nelle zone di disponibilità, seleziona una strategia di distribuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzione della zona di disponibilità del gruppo Auto Scaling](#).
8. Scegli Avanti due volte per passare alla pagina Configurazione delle dimensioni del gruppo e delle policy di dimensionamento.
9. In Dimensione del gruppo, definisci la capacità desiderata (numero iniziale di istanze da avviare immediatamente dopo la creazione del gruppo con dimensionamento automatico).
10. Nella sezione Dimensionamento, in Limiti di dimensionamento, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato. È possibile modificare questi limiti se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
11. Selezionare Passa a revisione.
12. Nella pagina Verifica, scegliere Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Passaggi successivi

Puoi verificare che il gruppo con dimensionamento automatico sia stato creato correttamente visualizzando la cronologia delle attività. Nella scheda Attività, in Cronologia attività, la colonna Stato indica se il gruppo con dimensionamento automatico ha avviato correttamente le istanze. Se le istanze non vengono avviate o si avviano ma terminano immediatamente, consulta i seguenti argomenti per individuare le possibili cause e le soluzioni:

- [Risoluzione dei problemi di Amazon Auto EC2 Scaling EC2 : errori di avvio delle istanze](#)
- [Risolvi i problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: AMI](#)
- [Risolvi i problemi relativi alle istanze non integre in Amazon Auto Scaling EC2](#)

Se lo si desidera, è possibile collegare un load balancer nella stessa regione del gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico delle applicazioni in entrata nel tuo gruppo Auto Scaling](#).

Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto

È possibile avviare e dimensionare automaticamente un parco di istanze on demand e istanze Spot all'interno di un singolo gruppo con dimensionamento automatico. Oltre a ricevere sconti per l'utilizzo di Istanze Spot, è possibile utilizzare Istanze riservate o Savings Plan per ricevere sconti sul normale prezzo delle istanze on demand. Questi fattori consentono di ottimizzare i risparmi sui costi EC2 delle istanze e ottenere la scalabilità e le prestazioni desiderate per l'applicazione.

Le istanze Spot sono capacità di riserva disponibile a forti sconti rispetto al EC2 prezzo on demand. Le istanze spot sono una scelta economicamente vantaggiosa se si può essere flessibili riguardo all'orario di esecuzione delle applicazioni e se queste possono essere interrotte. Possono essere utilizzate per varie applicazioni flessibili e tolleranti ai guasti. Gli esempi includono server Web stateless, endpoint API, applicazioni di big data e analisi, carichi di lavoro containerizzati, CI/CD pipeline, elaborazione ad alte prestazioni e throughput elevato (HPC/HTC), carichi di lavoro di rendering e altri carichi di lavoro flessibili.

Per ulteriori informazioni, consulta le [opzioni di acquisto delle istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Argomenti

- [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](#)
- [Strategie di allocazione per più tipi di istanze](#)

- [Crea un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#)
- [Crea un gruppo di istanze miste scegliendo manualmente i tipi di istanze](#)
- [Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze](#)
- [Utilizza modelli di avvio multipli](#)

Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste

Questo argomento fornisce una panoramica e le migliori pratiche per creare un gruppo di istanze miste con Auto Scaling.

Indice

- [Panoramica](#)
- [Flessibilità tipologia istanza](#)
- [Flessibilità zona di disponibilità](#)
- [Prezzo istanza Spot massimo](#)
- [Ribilanciamento proattivo della capacità](#)
- [Comportamento del dimensionamento](#)
- [Disponibilità regionale dei tipi di istanze](#)
- [Risorse correlate](#)
- [Limitazioni](#)

Panoramica

Per creare un gruppo di istanze miste, sono disponibili due opzioni:

- [Selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#): definisci i requisiti di calcolo per scegliere automaticamente i tipi di istanza in base agli attributi specifici dell'istanza.
- [Selezione manuale del tipo di istanza](#): scegli manualmente i tipi di istanza adatti al tuo carico di lavoro.

Manual selection

La procedura seguente descrive come creare un gruppo di istanze miste scegliendo manualmente i tipi di istanza:

1. Scegli un modello di avvio con i parametri per avviare un' EC2 istanza. I parametri nei modelli di avvio sono facoltativi, ma Amazon EC2 Auto Scaling non può avviare un'istanza se l'ID `ami` (AMI) non è presente nel modello di avvio.
2. Scegli l'opzione per sovrascrivere il modello di avvio.
3. Scegli manualmente i tipi di istanza adatti al tuo carico di lavoro.
4. Specifica le percentuali di istanze on demand e istanze spot da avviare.
5. Scegli strategie di allocazione che determinino in che modo Amazon EC2 Auto Scaling soddisfa le tue capacità On-Demand e Spot tra i possibili tipi di istanze.
6. Scegli le zone di disponibilità e le sottoreti VPC in cui avviare le istanze.
7. Specificate la dimensione iniziale del gruppo (la capacità desiderata) e la dimensione minima e massima del gruppo.

Le sostituzioni sono necessarie per sovrascrivere il tipo di istanza dichiarato nel modello di avvio e utilizzare più tipi di istanze incorporati nella definizione delle risorse del gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni sui tipi di istanza disponibili, consulta [Tipi di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

È inoltre possibile configurare i seguenti parametri opzionali per ogni tipo di istanza:

- `LaunchTemplateSpecification`— Puoi assegnare un modello di lancio diverso a un tipo di istanza in base alle esigenze. Questa opzione non è al momento disponibile dalla console. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizza modelli di avvio multipli](#).
- `WeightedCapacity`— Siete voi a decidere in che misura l'istanza conta ai fini della capacità desiderata rispetto al resto delle istanze del gruppo. Se specifichi un valore `WeightedCapacity` per un tipo di istanza, devi specificare un valore `WeightedCapacity` anche per tutti gli altri tipi. Per impostazione predefinita, ogni istanza conta come un'unica istanza ai fini della capacità desiderata. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze](#).

Attribute-based selection

Per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di scegliere automaticamente i tipi di istanza in base agli attributi specifici dell'istanza, utilizza i seguenti passaggi per creare un gruppo di istanze miste specificando i requisiti di elaborazione:

1. Scegli un modello di avvio con i parametri per avviare un'istanza. EC2 I parametri nei modelli di avvio sono facoltativi, ma Amazon EC2 Auto Scaling non può avviare un'istanza se l'ID amilong; (AMI) non è presente nel modello di avvio.
2. Scegli l'opzione per sovrascrivere il modello di avvio.
3. Specificate gli attributi dell'istanza che soddisfano i requisiti di calcolo, ad esempio v CPUs e requisiti di memoria.
4. Specifica le percentuali di istanze on demand e istanze spot da avviare.
5. Scegli strategie di allocazione che determinino in che modo Amazon EC2 Auto Scaling soddisfa le tue capacità On-Demand e Spot tra i possibili tipi di istanze.
6. Scegli le zone di disponibilità e le sottoreti VPC in cui avviare le istanze.
7. Specificate la dimensione iniziale del gruppo (la capacità desiderata) e la dimensione minima e massima del gruppo.

Le sostituzioni sono necessarie per sovrascrivere il tipo di istanza dichiarato nel modello di avvio e utilizzare un set di attributi dell'istanza che descrivono i requisiti di calcolo. Per gli attributi supportati, consulta il riferimento [InstanceRequirements](#) all'API Amazon EC2 Auto Scaling. In alternativa, puoi utilizzare un modello di avvio che contiene già la definizione degli attributi dell'istanza.

Puoi anche configurare il parametro `LaunchTemplateSpecification` all'interno della struttura delle sostituzioni per assegnare un modello di avvio diverso a una serie di requisiti dell'istanza, in base alle esigenze. Questa opzione non è al momento disponibile dalla console. Per ulteriori informazioni, consulta la [LaunchTemplateOverrides](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Per impostazione predefinita, viene impostato il valore per la capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico come numero di istanze.

In alternativa, puoi impostare il valore della capacità desiderata sul numero di v CPUs o sulla quantità di memoria. A tale scopo, utilizza le proprietà `DesiredCapacityType` nell'operazione API `CreateAutoScalingGroup` o il campo a discesa del tipo di capacità desiderato in AWS Management Console. Si tratta di un'alternativa utile ai [pesi delle istanze](#).

Flessibilità tipologia istanza

Per aumentare la disponibilità, implementa l'applicazione su più tipi di istanza. È consigliabile utilizzare più tipi di istanza per soddisfare i requisiti di capacità. In questo modo, Amazon EC2 Auto Scaling può avviare un altro tipo di istanza se la capacità delle istanze è insufficiente nelle zone di disponibilità scelte.

Se la capacità delle istanze Spot è insufficiente, Amazon EC2 Auto Scaling continua a provare a eseguire l'avvio da altri pool di istanze Spot. (I pool che utilizza sono determinati dalla scelta dei tipi di istanza e della strategia di allocazione.) Amazon EC2 Auto Scaling ti aiuta a sfruttare i risparmi sui costi delle istanze Spot lanciandole al posto delle istanze On-Demand.

Noi suggeriamo di essere flessibili su almeno 10 tipi di istanza per ogni carico di lavoro. Quando scegli i tipi di istanza, non limitarti solo ai nuovi tipi di istanza più comuni. La scelta di tipi di istanza di vecchia generazione consente tendenzialmente di ottenere un minor numero di interruzioni, in quanto sono meno richiesti dai clienti on demand.

Flessibilità zona di disponibilità

Distribuisci il gruppo con dimensionamento automatico su più zone di disponibilità. Con più zone di disponibilità, è possibile progettare applicazioni che eseguono il failover automatico tra zone di disponibilità per una maggiore resilienza.

Come ulteriore vantaggio, puoi accedere a un pool di EC2 capacità Amazon più ampio rispetto ai gruppi in una singola zona di disponibilità. Poiché in ciascuna zona di disponibilità la capacità varia indipendentemente per ogni tipo di istanza, spesso è possibile ottenere più capacità di calcolo per lo stesso prezzo se si ha una certa flessibilità per entrambi i tipi di istanza e per la Zona di disponibilità.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle zone di disponibilità multiple, consulta [Esempio: distribuzione di istanze tra le zone di disponibilità](#).

Prezzo istanza Spot massimo

Quando crei il gruppo Auto Scaling utilizzando AWS CLI o un SDK, potete specificare il parametro `SpotMaxPrice`. Il parametro `SpotMaxPrice` determina il prezzo massimo che si è disposti a pagare per un'ora di istanza spot.

Quando specifichi il parametro `WeightedCapacity` nelle sostituzioni ("`DesiredCapacityType`": "`vcpu`" o "`DesiredCapacityType`": "`memory-mib`" a livello di gruppo), il prezzo massimo rappresenta il prezzo unitario massimo, non il prezzo massimo per un'intera istanza.

Noi suggeriamo di non specificare un prezzo massimo. L'applicazione potrebbe non essere eseguita se non si riceve alcuna istanza spot, ad esempio nel caso in cui il prezzo massimo sia troppo basso. Se non si specifica un prezzo massimo, il prezzo massimo predefinito è il prezzo on demand. Si paga solo il prezzo Spot per le istanze Spot che vengono avviate. Ricevi comunque i forti sconti offerti dalle istanze spot. Questi sconti sono possibili a causa dei prezzi spot stabili resi disponibili con il [modello di prezzi spot](#). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Prezzi e risparmi](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Ribilanciamento proattivo della capacità

Se il tuo caso d'uso lo consente, ti consigliamo il ribilanciamento della capacità. Il ribilanciamento della capacità ti aiuta a mantenere la disponibilità del carico di lavoro sostituendo in modo proattivo le istanze Spot a rischio di interruzione.

Quando il ribilanciamento della capacità è abilitato, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di sostituire in modo proattivo le istanze Spot che hanno ricevuto una raccomandazione per il ribilanciamento delle istanze. EC2 Auto Scaling offre l'opportunità di ribilanciare il carico di lavoro con nuove istanze Spot che non presentano un rischio elevato di interruzione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).

Comportamento del dimensionamento

Quando crei un gruppo di istanze miste, per impostazione predefinita vengono utilizzate le istanze on demand. Per utilizzare le istanze spot, è necessario modificare la percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand. Per la percentuale on demand, puoi specificare qualsiasi numero tra 0 e 100.

Facoltativamente, puoi stabilire un numero di base di istanze on demand da cui iniziare. In tal caso, Amazon EC2 Auto Scaling attende di avviare le istanze Spot fino a dopo aver avviato la capacità di base delle istanze On-Demand quando il gruppo si ridimensiona. Qualsiasi cosa oltre la capacità di base utilizza la percentuale on demand per stabilire quante istanze on demand e istanze Spot avviare.

Amazon EC2 Auto Scaling converte la percentuale nel numero equivalente di istanze. Se il risultato crea un numero frazionario, arrotonda al numero intero successivo a favore delle istanze on demand.

La seguente tabella mostra il comportamento del gruppo con dimensionamento automatico quando aumentano le dimensioni.

Esempio: comportamento di dimensionamento

Opzioni di acquisto Dimensione del gruppo e numero totale di istanze in esecuzione tra le opzioni d'acquisto

10 20 30 40

Esempio 1: base di 10, 50/50% on demand/spot

Istanze On-Demand (importo base)	10	10	10	10

Istanze on demand	0	5	10	15

Spot Instances	0	5	10	15

Esempio 2: base di 0, 0/100% on demand/spot

Istanze On-Demand (importo base)	0	0	0	0

Istanze on demand	0	0	0	0

Spot Instances	10	20	30	40

Esempio 3: base di 0, 60/40% on demand/spot

Istanze On-Demand (importo base)	0	0	0	0

Opzioni di acquisto	Dimensione del gruppo e numero totale di istanze in esecuzione tra le opzioni d'acquisto			

Istanze on demand	6	12	18	24

Spot Instances	4	8	12	16

Esempio 4: base di 0, 0/100% on demand/spot

Istanze On-Demand (importo base)	0	0	0	0

Istanze on demand	10	20	30	40

Spot Instances	0	0	0	0

Esempio 5: base di 12, 0/100% on demand/spot

Istanze On-Demand (importo base)	10	12	12	12

Istanze on demand	0	0	0	0

Spot Instances	0	8	18	28

Quando la dimensione del gruppo aumenta, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di bilanciare la capacità in modo uniforme nelle zone di disponibilità specificate. Quindi, avvia i tipi di istanza in base alla strategia di allocazione specificata.

Quando la dimensione del gruppo diminuisce, Amazon EC2 Auto Scaling identifica innanzitutto quale dei due tipi (Spot o On-Demand) deve essere interrotto. Quindi, tenta di terminare le istanze in modo equilibrato nelle zone di disponibilità specificate. Inoltre, favorisce la terminazione delle istanze in modo da allinearsi maggiormente alle strategie di allocazione. Per ulteriori informazioni sulla terminazione automatica, consulta [Configura le politiche di terminazione per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Disponibilità regionale dei tipi di istanze

La disponibilità dei tipi di EC2 istanze varia a seconda del tipo di istanza. Regione AWS Ad esempio, in una determinata Regione i tipi di istanza di ultima generazione potrebbero non essere ancora disponibili. A causa delle variazioni nella disponibilità delle istanze tra le regioni, potresti riscontrare problemi durante le richieste programmatiche se nella tua regione non sono disponibili più tipi di istanze nelle sostituzioni. L'utilizzo di più tipi di istanze non disponibili nella propria regione potrebbe causare il completo fallimento della richiesta. Per risolvere il problema, riprova la richiesta con diversi tipi di istanza, assicurandoti che ogni tipo di istanza sia disponibile nella regione. Per cercare i tipi di istanza offerti per posizione, usa il [describe-instance-type-offerings](#) comando. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Ricerca di un tipo di EC2 istanza Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Risorse correlate

Per ulteriori best practice per le istanze Spot, consulta la sezione [Best practice for EC2 Spot](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Limitazioni

Dopo aver aggiunto le sostituzioni a un gruppo di Auto Scaling utilizzando [una politica di istanze miste](#), puoi aggiornare le sostituzioni con UpdateAutoScalingGroup la chiamata API ma non eliminarle. Per rimuovere completamente le sostituzioni, devi prima cambiare il gruppo Auto Scaling in modo che utilizzi un modello di avvio o una configurazione di avvio anziché una politica di istanze miste. Quindi, puoi aggiungere nuovamente una politica per le istanze miste senza alcuna sostituzione.

Strategie di allocazione per più tipi di istanze

A tale scopo, si specificano strategie di allocazione.

Per esaminare le best practice per un gruppo di istanze miste, consulta. [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](#)

Indice

- [Spot Instances](#)
- [Istanze on demand](#)
- [Come funzionano le strategie di allocazione con i pesi](#)

Spot Instances

Amazon EC2 Auto Scaling fornisce le seguenti strategie di allocazione per le istanze Spot:

price-capacity-optimized (consigliato)

La strategia di allocazione ottimizzata per prezzo e capacità esamina sia il prezzo che la capacità per selezionare i pool di istanze spot che hanno il prezzo più basso possibile e meno probabilità di interruzioni.

Quando inizi, ti consigliamo questa strategia. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Introduzione alla strategia di price-capacity-optimized allocazione per le istanze EC2 Spot nel blog](#). AWS

capacity-optimized

Amazon EC2 Auto Scaling richiede l'istanza Spot dal pool con una capacità ottimale per il numero di istanze in fase di avvio.

Con le istanze Spot, i prezzi cambiano lentamente nel tempo in base ai trend a lungo termine dell'offerta e della domanda. La capacità varia, tuttavia, in tempo reale. La strategia capacity-optimized avvia automaticamente Istanze spot nei pool più disponibili esaminando i dati di capacità in tempo reale e prevedendo quali sono le più disponibili. Ciò consente di ridurre al minimo le possibili interruzioni per i carichi di lavoro che potrebbero avere un costo di interruzione più elevato associato al riavvio del lavoro e al checkpoint. Per dare a determinati tipi di istanza una maggiore possibilità di essere avviate per prime, utilizzare capacity-optimized-prioritized.

capacity-optimized-prioritized

È possibile impostare l'ordine dei tipi di istanza delle sostituzioni del modello di avvio dalla priorità più alta alla più bassa (dalla prima all'ultima nell'elenco). Amazon EC2 Auto Scaling rispetta le priorità dei tipi di istanza con il massimo impegno, ma ottimizza innanzitutto la capacità. Questa è una buona opzione per i carichi di lavoro in cui è necessario ridurre al minimo la possibilità di

interruzioni, ma la preferenza per determinati tipi di istanza è anch'essa importante. Se la strategia di allocazione on demand è impostata su `prioritized`, viene applicata la stessa priorità quando si soddisfa la capacità on demand.

lowest-price (non consigliato)

Warning

Non consigliamo questa `lowest-price` strategia perché presenta il rischio di interruzione più elevato per le tue istanze Spot.

Amazon EC2 Auto Scaling richiede le tue istanze Spot utilizzando i pool con il prezzo più basso all'interno di una zona di disponibilità, attraverso il numero N di pool Spot specificato per l'impostazione `Lowest priced pool`. Ad esempio, se specifichi quattro tipi di istanze e quattro zone di disponibilità, il gruppo con dimensionamento automatico ha accesso a 16 pool Spot. (quattro in ogni zona di disponibilità). Se specifichi due pool Spot ($N=2$) per la strategia di allocazione, il gruppo con dimensionamento automatico può utilizzare i due pool più economici per zona di disponibilità per soddisfare la capacità Spot.

La `lowest-price` strategia è disponibile solo quando si utilizza AWS CLI

Amazon EC2 Auto Scaling si sforza di estrarre istanze Spot dal numero N di pool specificato. Tuttavia, se un pool esaurisce la capacità Spot prima di soddisfare la capacità desiderata, Amazon EC2 Auto Scaling continua a soddisfare la tua richiesta attingendo dal pool successivo con il prezzo più basso. Per soddisfare la capacità desiderata, potresti ricevere istanze spot da più pool rispetto al numero N specificato. Allo stesso modo, se la maggior parte dei pool non dispone di capacità Spot, è possibile ricevere la capacità desiderata completa da un numero N di pool inferiore a quello specificato.

Note

Se si configurano le istanze Spot per l'avvio con [AMD SEV-SNP](#) attivato, viene addebitata una tariffa di utilizzo oraria aggiuntiva equivalente al 10% della [tariffa oraria on demand](#) del tipo di istanza selezionato. Se la strategia di allocazione utilizza il prezzo come input, Amazon EC2 Auto Scaling non include questa commissione aggiuntiva; viene utilizzato solo il prezzo Spot.

Istanze on demand

Amazon EC2 Auto Scaling fornisce le seguenti strategie di allocazione che possono essere utilizzate per le istanze On-Demand:

lowest-price

Amazon EC2 Auto Scaling distribuisce automaticamente il tipo di istanza con il prezzo più basso in ogni zona di disponibilità in base al prezzo on demand corrente.

Per garantire che la capacità desiderata sia soddisfatta, puoi ricevere più tipi di istanze on demand in ciascuna zona di disponibilità, a seconda della quantità di capacità richiesta.

prioritized

Quando soddisfa la capacità On-Demand, Amazon Auto EC2 Scaling determina quale tipo di istanza utilizzare per primo in base all'ordine dei tipi di istanza nell'elenco delle sostituzioni dei modelli di lancio. Ad esempio, supponiamo che siano state specificate tre sostituzioni del modello di avvio nell'ordine seguente: c5.large, c4.large e c3.large. Quando le istanze on demand vengono avviate, il gruppo con dimensionamento automatico soddisfa la capacità on demand a partire da c5.large, c4.large e infine c3.large.

Quando gestisci l'ordine di priorità delle istanze on demand, tieni presente quanto segue:

- È possibile pagare per l'utilizzo in anticipo per ottenere sconti significativi sulle istanze on demand utilizzando i Savings Plans o le istanze riservate. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [EC2 dei prezzi di Amazon](#).
- Con le istanze riservate, la tariffa scontata del normale prezzo delle istanze on demand si applica se Amazon EC2 Auto Scaling lancia tipi di istanze corrispondenti. Quindi, se hai istanze riservate inutilizzate per c4.large, puoi impostare la priorità del tipo di istanza in modo da assegnare la priorità più alta per le istanze riservate a un tipo di istanza c4.large. Quando viene avviata un'istanza c4.large, vengono addebitati i prezzi delle istanze riservate.
- Con Savings Plans, quando utilizzi Amazon Instance Savings Plans o Compute Savings Plans, si applica la tariffa scontata del normale prezzo delle EC2 istanze On-Demand. Con Savings Plans, hai una maggiore flessibilità nell'assegnare priorità ai tipi di istanza. Se utilizzi i tipi di istanza coperti dal tuo Savings Plan, puoi impostarli in qualsiasi ordine di priorità. Puoi anche modificare occasionalmente l'intero ordine dei tipi di istanze, pur continuando a ricevere la tariffa scontata Savings Plan. Per ulteriori informazioni sui Savings Plans, consulta la [Guida per l'utente di Savings Plans](#).

Come funzionano le strategie di allocazione con i pesi

Quando specificate il `WeightedCapacity` parametro nelle sostituzioni (`"DesiredCapacityType": "vcpu"` o `"DesiredCapacityType": "memory-mib"` a livello di gruppo), le strategie di allocazione funzionano esattamente come per gli altri gruppi di Auto Scaling.

Supponiamo di avere un gruppo Auto Scaling con diversi tipi di istanze con quantità variabili di v. CPUs Utilizzate `lowest-price` per le vostre strategie di allocazione Spot e On-Demand. Se scegli di assegnare pesi in base al numero di vCPU di ogni tipo di istanza, Amazon Auto Scaling EC2 avvia i tipi di istanza con il prezzo più basso per i valori di peso assegnati (ad esempio, per vCPU) al momento dell'evasione. Se si tratta di un'istanza Spot, significa il prezzo per l'istanza Spot più basso per vCPU. Se si tratta di un'istanza on demand, significa il prezzo per l'istanza on demand più basso per vCPU.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze](#).

Crea un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi

In alternativa alla scelta manuale dei tipi di istanza di un gruppo di istanze miste, puoi specificare un set di attributi dell'istanza che descrivono i requisiti di calcolo. Quando Amazon EC2 Auto Scaling avvia le istanze, tutti i tipi di istanza utilizzati dal gruppo Auto Scaling devono corrispondere agli attributi di istanza richiesti. Questo è noto come selezione del tipo di istanza basata su attributi.

Questo approccio è ideale per carichi di lavoro e framework che possono essere flessibili su quali tipi di istanza utilizzano, come ad esempio container, big data e CI/CD.

Di seguito sono elencati i vantaggi della selezione del tipo di istanza basata su attributi:

- Flessibilità ottimale per le istanze Spot: Amazon EC2 Auto Scaling può scegliere tra un'ampia gamma di tipi di istanze per il lancio di istanze Spot. Ciò soddisfa la best practice di Spot di flessibilità sui tipi di istanze, che offre al servizio Amazon EC2 Spot una migliore possibilità di trovare e allocare la quantità di capacità di elaborazione richiesta.
- Usa facilmente i tipi di istanza giusti – Con un numero così elevato di tipi di istanza disponibili, trovare i tipi di istanza adatti per il proprio carico di lavoro può richiedere molto tempo. Quando si specificano gli attributi dell'istanza, i tipi di istanza avranno automaticamente gli attributi richiesti per il carico di lavoro.

- Uso automatico di nuovi tipi di istanze: i gruppi di Auto Scaling possono utilizzare tipi di istanze di nuova generazione non appena vengono rilasciati. I tipi di istanza di nuova generazione vengono utilizzati automaticamente quando soddisfano i requisiti e si allineano alle strategie di allocazione scelte per il gruppo con scalabilità automatica.

Argomenti

- [Come funziona la selezione del tipo di istanza basata su attributi](#)
- [Protezione del prezzo](#)
- [Protezione delle prestazioni](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Crea un gruppo di istanze miste con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi \(console\)](#)
- [Crea un gruppo di istanze miste con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi \(AWS CLI\)](#)
- [Configurazione di esempio](#)
- [Visualizza in anteprima i tipi di istanza](#)
- [Risorse correlate](#)

Come funziona la selezione del tipo di istanza basata su attributi

Con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi, anziché fornire un elenco di tipi di istanza specifici, è possibile fornire un elenco di attributi di istanza richiesti dalle istanze, ad esempio:

- Numero vCPU: il numero minimo e massimo di v CPUs per istanza.
- Memoria: il numero minimo e massimo GiBs di memoria per istanza.
- Archiviazione locale – Se utilizzare EBS o i volumi di archivio dell'istanza per l'archiviazione locale.
- Prestazioni espandibili – Se utilizzare la famiglia di istanze T, inclusi i tipi T4g, T3a, T3 e T2.

Sono disponibili molte opzioni per definire i requisiti dell'istanza. Per una descrizione di ogni opzione e dei valori predefiniti, consulta il riferimento [InstanceRequirements](#) all'API di Amazon EC2 Auto Scaling.

Quando il gruppo Auto Scaling deve avviare un'istanza, cercherà i tipi di istanza che corrispondono agli attributi specificati e sono disponibili in quella zona di disponibilità. La strategia di allocazione determina quindi quali tipi di istanza corrispondenti avviare. Per impostazione predefinita, la selezione

del tipo di istanza basata sugli attributi ha una funzione di protezione del prezzo abilitata per impedire al gruppo Auto Scaling di lanciare tipi di istanze che superano le soglie di budget.

Per impostazione predefinita, si utilizza il numero di istanze come unità di misura per impostare la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling, il che significa che ogni istanza conta come un'unità.

In alternativa, è possibile impostare il valore della capacità desiderata sul numero di v CPUs o sulla quantità di memoria. A tale scopo, utilizzate il campo a discesa Tipo di capacità desiderato nella AWS Management Console o la `DesiredCapacityType` proprietà nell'operazione `CreateAutoScalingGroup` o `UpdateAutoScalingGroup` API. Amazon EC2 Auto Scaling avvia quindi il numero di istanze necessarie per soddisfare la vCPU o la capacità di memoria desiderata. Ad esempio, se utilizzi v CPUs come tipo di capacità desiderato e utilizzi istanze con 2 v CPUs ciascuna, una capacità desiderata di 10 v CPUs lancerebbe 5 istanze. Si tratta di un'alternativa utile ai [pesi delle istanze](#).

Protezione del prezzo

Con la protezione del prezzo, puoi specificare il prezzo massimo che sei disposto a pagare per EC2 le istanze lanciate dal tuo gruppo Auto Scaling. La protezione del prezzo è una funzionalità che impedisce al gruppo Auto Scaling di utilizzare tipi di istanze che considereresti troppo costosi anche se corrispondono agli attributi specificati.

La protezione del prezzo è abilitata per impostazione predefinita e prevede soglie di prezzo separate per le istanze On-Demand e le istanze Spot. Quando Amazon EC2 Auto Scaling deve lanciare nuove istanze, qualsiasi tipo di istanza con un prezzo superiore alla soglia pertinente non viene avviato.

Argomenti

- [Protezione dei prezzi su richiesta](#)
- [Protezione del prezzo spot](#)
- [Personalizza la protezione del prezzo](#)

Protezione dei prezzi su richiesta

Per le istanze On-Demand, definisci il prezzo On-Demand massimo che sei disposto a pagare come percentuale superiore a un prezzo On-Demand identificato. Il prezzo On-Demand identificato è il prezzo del tipo di istanza C, M o R dell'attuale generazione con il prezzo più basso con gli attributi specificati.

Se un valore di protezione del prezzo On-Demand non è definito in modo esplicito, verrà utilizzato un prezzo On-Demand massimo predefinito del 20% superiore al prezzo On-Demand identificato.

Protezione del prezzo spot

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling applicherà automaticamente una protezione ottimale del prezzo delle istanze Spot per scegliere in modo coerente tra un'ampia gamma di tipi di istanze. Puoi anche impostare manualmente la protezione del prezzo. Tuttavia, lasciare che Amazon EC2 Auto Scaling lo faccia per te può aumentare la probabilità che la tua capacità Spot venga soddisfatta.

Puoi specificare manualmente la protezione del prezzo utilizzando una delle seguenti opzioni. Se imposti manualmente la protezione del prezzo, ti consigliamo di usare la prima opzione.

- Una percentuale di un prezzo On-Demand identificato: il prezzo On-Demand identificato è il prezzo del tipo di istanza C, M o R dell'attuale generazione con il prezzo più basso con gli attributi specificati.
- Una percentuale superiore a un prezzo Spot identificato: il prezzo Spot identificato è il prezzo del tipo di istanza C, M o R dell'attuale generazione con il prezzo più basso con gli attributi specificati. Non consigliamo di utilizzare questa opzione perché i prezzi Spot possono variare e pertanto anche la soglia di protezione del prezzo potrebbe variare.

Personalizza la protezione del prezzo

Puoi personalizzare le soglie di protezione del prezzo nella console Amazon Auto EC2 Scaling o utilizzando o. AWS CLI SDKs

- Nella console, utilizza le impostazioni di protezione del prezzo On-Demand e Protezione del prezzo Spot negli attributi aggiuntivi dell'istanza.
- Nella [InstanceRequirements](#) struttura, per specificare la soglia di protezione del prezzo delle istanze On-Demand, utilizza la `OnDemandMaxPricePercentageOverLowestPrice` proprietà. Per specificare la soglia di protezione del prezzo dell'istanza Spot, utilizza la proprietà `MaxSpotPriceAsPercentageOfOptimalOnDemandPrice` o la `SpotMaxPricePercentageOverLowestPrice` proprietà.

Se si imposta Desired capacity type (`DesiredCapacityType`) su v CPUs o Memory GiB, la protezione del prezzo si applica in base al prezzo per vCPU o per memoria anziché al prezzo per istanza.

Puoi anche disattivare la protezione del prezzo. Per non indicare alcuna soglia di protezione del prezzo, specifica un valore percentuale elevato, come 999999.

Note

Se nessun tipo di istanza C, M o R dell'attuale generazione corrisponde agli attributi specificati, la protezione del prezzo è comunque applicabile. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, il prezzo identificato proviene dai tipi di istanza della generazione corrente con il prezzo più basso o, in mancanza, dai tipi di istanza della generazione precedente con il prezzo più basso, che corrispondono ai tuoi attributi.

Protezione delle prestazioni

La protezione delle prestazioni è una funzionalità che garantisce che il gruppo Auto Scaling utilizzi tipi di istanze simili o superiori a una linea di base prestazionale specificata. Per utilizzare la protezione delle prestazioni, devi specificare una famiglia di istanze come riferimento di base. Le funzionalità della famiglia di istanze specificata stabiliscono il livello di prestazioni minimo accettabile. Quando Auto Scaling seleziona i tipi di istanza, considera gli attributi specificati e la linea di base delle prestazioni. I tipi di istanza che non rientrano nel riferimento prestazionale vengono automaticamente esclusi dalla selezione, anche se corrispondono agli altri attributi specificati. Ciò garantisce che tutti i tipi di istanza selezionati offrano prestazioni simili o superiori rispetto al riferimento stabilito dalla famiglia di istanze specificata. Auto Scaling utilizza questa linea di base per guidare la selezione del tipo di istanza, ma non è garantito che i tipi di istanza selezionati superino sempre la linea di base per ogni applicazione.

Attualmente, questa funzionalità supporta solo le prestazioni della CPU come fattore prestazionale di riferimento. Le prestazioni della CPU della famiglia di istanze specificata fungono da riferimento prestazionale, garantendo che i tipi di istanze selezionati siano simili o superiori a questa linea di base. Le famiglie di istanze con gli stessi processori CPU producono gli stessi risultati di filtraggio, anche se le loro prestazioni di rete o disco sono diverse. Ad esempio, specificando `c6in` o `c6i` come riferimento di base si otterranno risultati di filtraggio basati sulle prestazioni identici perché entrambe le famiglie di istanze utilizzano lo stesso processore CPU.

Famiglie di istanza non supportate

Le seguenti famiglie di istanze non sono supportate per la protezione delle prestazioni:

- `c1`

- g3 | g3s
- hpc7g
- m1 | m2
- mac1 | mac2 | mac2-m1ultra | mac2-m2 | mac2-m2pro
- p3dn | p4d | p5
- t1
- u-12tb1 | u-18tb1 | u-24tb1 | u-3tb1 | u-6tb1 | u-9tb1 | u7i-12tb | u7in-16tb | u7in-24tb | u7in-32tb

Se abiliti la protezione delle prestazioni specificando una famiglia di istanze supportata, i tipi di istanza restituiti escluderanno le famiglie di istanze non supportate di cui sopra.

Esempio: Impostare un riferimento di prestazioni per la CPU

Nell'esempio seguente, il requisito dell'istanza è l'avvio con tipi di istanza con core CPU con prestazioni pari a quelle della famiglia di istanze c6i. In questo modo verranno filtrati i tipi di istanza con processori CPU meno performanti, anche se soddisfano gli altri requisiti di istanza specificati, come il numero di v. CPUs. Ad esempio, se gli attributi di istanza specificati includono 4 v. CPUs e 16 GB di memoria, un tipo di istanza con questi attributi ma con prestazioni della CPU inferiori a quelle c6i verrà esclusa dalla selezione.

```
"BaselinePerformanceFactors": {  
  "Cpu": {  
    "References": [  
      {  
        "InstanceFamily": "c6i"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

Considerazioni

Quando utilizzi la protezione delle prestazioni, considera quanto segue:

- È possibile specificare i tipi di istanza o gli attributi di istanza, ma non entrambi contemporaneamente.
- In una configurazione di richiesta è possibile specificare un massimo di quattro strutture `InstanceRequirements`.

Prerequisiti

- Creazione di un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).
- Assicurati che il modello di avvio non richieda già istanze Spot.

Crea un gruppo di istanze miste con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi (console)

Usa la procedura seguente per creare un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata su attributi. Per aiutarti a eseguire i passaggi in modo efficiente, alcune sezioni facoltative vengono saltate.

Per la maggior parte dei carichi di lavoro generici, è sufficiente specificare il numero di v CPUs e la memoria necessari. Per casi d'uso avanzati, è possibile specificare attributi come tipo di archiviazione, interfacce di rete, produttore della CPU e tipo di acceleratore.

Per esaminare le best practice per un gruppo di istanze miste, consulta. [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](#)

Come creare gruppi di istanze

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, scegli la stessa Regione AWS che utilizzata durante la creazione del modello di avvio.
3. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico.
4. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio, in Nome gruppo con dimensionamento automatico, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
5. Per scegliere il modello di avvio, completa le seguenti operazioni:
 - a. Come Launch template (Modello di avvio) scegli un modello di avvio esistente.
 - b. Per la Versione del modello di avvio, scegli se durante il dimensionamento orizzontale il gruppo con dimensionamento automatico debba usare la versione di default, quella più recente o una versione specifica del modello di avvio.
 - c. Verificare che il modello di avvio supporti tutte le opzioni che si intende utilizzare e quindi scegliere Next (Successivo).
6. Nella pagina Scegli le opzioni di avvio istanza, procedi come segue:

- a. Per Instance type requirements (Requisiti del tipo di istanza), scegli Override launch template (Sostituisci modello di avvio).

 Note

Se hai scelto un modello di lancio che contiene già un set di attributi dell'istanza, come v CPUs e memory, vengono visualizzati gli attributi dell'istanza. Questi attributi vengono aggiunti alle proprietà del gruppo Auto Scaling, dove puoi aggiornarli dalla console Amazon Auto EC2 Scaling in qualsiasi momento.

- b. In Specificare gli attributi dell'istanza, inizia inserendo i requisiti v CPUs e di memoria.
- Per v CPUs, inserisci il numero minimo e massimo di v desiderato CPUs. Per non specificare alcun limite, selezionare Nessun minimo, Nessun massimo o entrambi.
 - Per Memory (GiB) (Memoria [GiB]) inserire la quantità minima e massima di memoria desiderata. Per non specificare alcun limite, selezionare No minimum (Nessun minimo), No maximum (Nessun massimo) o entrambe le opzioni.
- c. (Facoltativo) Per Additional instance attributes (Attributi istanza aggiuntivi), facoltativamente, è possibile specificare uno o più attributi per esprimere i requisiti di calcolo in modo più dettagliato. Ogni attributo aggiuntivo aggiunge ulteriori vincoli alla propria richiesta.
- d. Espandete Anteprima dei tipi di istanze corrispondenti per visualizzare i tipi di istanza con gli attributi specificati.
- e. In Opzioni di acquisto delle istanze, per Distribuzione delle istanze, specifica le percentuali del gruppo da avviare rispettivamente come istanze on demand e istanze spot. Se l'applicazione è senza stato, tollerante ai guasti e può gestire un'istanza interrotta, è possibile specificare una percentuale più alta di istanze Spot.
- f. (Facoltativo) Quando specifichi una percentuale per le istanze spot, seleziona Includi capacità di base on demand e specifica quindi la quantità minima di capacità iniziale del gruppo con dimensionamento automatico che deve essere raggiunta dalle istanze on demand. Qualsiasi cosa oltre la capacità di base utilizza le impostazioni Instances distribution (Distribuzione delle istanze) per stabilire quante istanze on demand e istanze Spot avviare.
- g. In Allocation strategies (Strategie di allocazione), Lowest price (Prezzo più basso) viene selezionato automaticamente per On-Demand allocation strategy (Strategia di allocazione on demand) e non può essere cambiato.

- h. Per Spot allocation strategy (Strategia di allocazione Spot), scegli una strategia di allocazione. L'opzione Price capacity optimized (Ottimizzazione per prezzo e capacità) è selezionata per impostazione predefinita.
 - i. Per il ribilanciamento della capacità, scegli se abilitare o disabilitare il ribilanciamento della capacità. Utilizza il ribilanciamento della capacità per rispondere automaticamente quando le tue istanze spot stanno per terminare a causa di un'interruzione spot. Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).
 - j. In Rete, per VPC, scegli un VPC. Il gruppo con dimensionamento automatico deve essere creato nello stesso VPC del gruppo di sicurezza specificato nel modello di avvio.
 - k. Per Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti nel VPC specificato. Per un'elevata disponibilità, utilizza sottoreti in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
 - l. Scegli Avanti, Avanti.
7. Per la fase Configure group size and scaling policies (Configura le dimensioni dei gruppi e le policy di scalabilità), procedi come riportato di seguito:
- a. Per misurare la capacità desiderata in unità diverse dalle istanze, scegli l'opzione appropriata per Dimensioni gruppo, Tipo di capacità desiderata. Sono supportate le unità CPUs, v e Memory GiB. Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling specifica le unità, che si traducono in numero di istanze.
 - b. Per capacità desiderata, le dimensioni iniziali del tuo gruppo con dimensionamento automatico.
 - c. Nella sezione Dimensionamento, in Limiti di dimensionamento, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato. È possibile modificare questi limiti se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
8. Selezionare Passa a revisione.
9. Nella pagina Verifica, scegliere Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Crea un gruppo di istanze miste con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi (AWS CLI)

Per creare un gruppo di istanze miste tramite la riga di comando

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Nuovo- \(\) ASAuto ScalingGroup](#) AWS Tools for Windows PowerShell

Configurazione di esempio

Per creare un gruppo Auto Scaling con selezione del tipo di istanza basata sugli attributi utilizzando il AWS CLI, utilizzare il comando seguente. [create-auto-scaling-group](#)

Vengono specificati i seguenti attributi di istanza:

- VCpuCount— I tipi di istanza devono avere un minimo di quattro v CPUs e un massimo di otto v. CPUs
- MemoryMiB: i tipi di istanza devono avere un minimo di 16.384 MiB di memoria.
- CpuManufacturers: i tipi di istanza devono avere una CPU prodotta da Intel.

JSON

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Di seguito è riportato un esempio del file config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "DesiredCapacityType": "units",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Default"
      },
      "Overrides": [{
        "InstanceRequirements": {
          "VCpuCount": {"Min": 4, "Max": 8},
          "MemoryMiB": {"Min": 16384},
          "CpuManufacturers": ["intel"]
        }
      }]
    }
  },
}
```

```

    "InstancesDistribution": {
      "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
      "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
    },
    "MinSize": 0,
    "MaxSize": 100,
    "DesiredCapacity": 4,
    "DesiredCapacityType": "units",
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
  }
}

```

Per impostare il valore della capacità desiderata come numero di v CPUs o quantità di memoria, specificate "DesiredCapacityType": "vcpu" o "DesiredCapacityType": "memory-mib" nel file. Il tipo di capacità di default desiderato è units, che imposta il valore della capacità desiderata come numero di istanze.

YAML

In alternativa, è possibile utilizzare il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare il gruppo Auto Scaling. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file JSON, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml
```

Di seguito è riportato un esempio del file config.yaml.

```

---
AutoScalingGroupName: my-asg
DesiredCapacityType: units
MixedInstancesPolicy:
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceRequirements:
          VCpuCount:
            Min: 2
            Max: 4
          MemoryMiB:
            Min: 2048

```

CpuManufacturers:**- intel**

InstancesDistribution:

OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: **50**

SpotAllocationStrategy: price-capacity-optimized

MinSize: **0**MaxSize: **100**DesiredCapacity: **4****DesiredCapacityType: units**VPCZoneIdentifier: **subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782**

Per impostare il valore della capacità desiderata come numero di v CPUs o quantità di memoria, specificate `DesiredCapacityType: vcpu` o `DesiredCapacityType: memory-mib` nel file. Il tipo di capacità di default desiderato è `units`, che imposta il valore della capacità desiderata come numero di istanze.

Per un esempio di come utilizzare più modelli di avvio con la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi, consulta. [Utilizza modelli di avvio multipli](#)

Visualizza in anteprima i tipi di istanza

È possibile visualizzare in anteprima i tipi di istanza che corrispondono ai requisiti di calcolo senza avviarli e modificare i requisiti, se necessario. Quando crei il gruppo Auto Scaling nella console Amazon Auto EC2 Scaling, viene visualizzata un'anteprima dei tipi di istanza nella sezione Anteprima dei tipi di istanze corrispondenti della pagina Scegli le opzioni di avvio dell'istanza.

In alternativa, puoi visualizzare in anteprima i tipi di istanza effettuando una chiamata EC2 [GetInstanceTypesFromInstanceRequirements](#) API Amazon utilizzando AWS CLI o un SDK.

Trasferisci i parametri `InstanceRequirements` nella richiesta nel formato esatto da utilizzare per creare o aggiornare un gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Anteprima dei tipi di istanza con attributi specificati](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Risorse correlate

Per ulteriori informazioni sulla selezione del tipo di istanza basata sugli attributi, consulta Selezione del tipo di istanza [basata sugli attributi per Auto Scaling EC2](#) and Fleet sul blog. EC2 AWS

Puoi dichiarare la selezione del tipo di istanza basata su attributi quando crei un gruppo con dimensionamento automatico usando AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta lo snippet di esempio nella sezione [Snippet del modello di dimensionamento automatico](#) della Guida per l'utente AWS CloudFormation .

Crea un gruppo di istanze miste scegliendo manualmente i tipi di istanze

Questo argomento mostra come avviare più tipi di istanza in un singolo gruppo con dimensionamento automatico scegliendo manualmente i tipi di istanza.

Se preferisci utilizzare gli attributi dell'istanza come criteri per la selezione dei tipi di istanza, consulta [Crea un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#).

Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Crea un gruppo di istanze miste \(console\)](#)
- [Crea un gruppo di istanze miste \(AWS CLI\)](#)
- [Configurazioni di esempio](#)

Prerequisiti

- Creazione di un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).
- Assicurati che il modello di avvio non richieda già istanze Spot.

Crea un gruppo di istanze miste (console)

Utilizza la procedura seguente per creare un gruppo di istanze miste scegliendo manualmente i tipi di istanza che il gruppo può avviare. Per aiutarti a eseguire i passaggi in modo efficiente, alcune sezioni facoltative vengono saltate.

Per esaminare le best practice per un gruppo di istanze miste, consulta [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](#)

Come creare gruppi di istanze

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, scegli la stessa Regione AWS che utilizzata durante la creazione del modello di avvio.
3. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico.

4. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio, in Nome gruppo con dimensionamento automatico, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
5. Per scegliere il modello di avvio, completa le seguenti operazioni:
 - a. Come Launch template (Modello di avvio) scegli un modello di avvio esistente.
 - b. Per la Versione del modello di avvio, scegli se durante il dimensionamento orizzontale il gruppo con dimensionamento automatico debba usare la versione di default, quella più recente o una versione specifica del modello di avvio.
 - c. Verificare che il modello di avvio supporti tutte le opzioni che si intende utilizzare e quindi scegliere Next (Successivo).
6. Nella pagina Scegli le opzioni di avvio istanza, procedi come segue:
 - a. Per Instance type requirements (Requisiti del tipo di istanza), scegli Override launch template (Sostituisci modello di avvio) e quindi Manually add instance types (Aggiungi manualmente tipi di istanza).
 - b. Scegli i tipi di istanza. Puoi usare i nostri suggerimenti come punto di partenza. L'opzione Family and generation flexible (Flessibile per famiglia e generazione) è selezionata per impostazione predefinita.
 - Per modificare l'ordine dei tipi di istanza, utilizzare le frecce. Se scegli una strategia di allocazione basata sulla priorità, l'ordine del tipo di istanza imposta la priorità di avvio.
 - Per rimuovere un tipo di istanza, scegli X.
 - (Facoltativo), puoi assegnare a ciascun tipo di istanza un peso relativo utilizzando le caselle della colonna Peso. A tale scopo, inserisci il numero di unità che un'istanza di quel tipo deve contare rispetto alla capacità desiderata del gruppo. Ciò potrebbe essere utile se istanza tipi di istanza offrono diverse funzionalità di vCPU, memoria, archiviazione o larghezza di banda della rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze](#).
 - c. In Instance purchase options (Opzioni di acquisto delle istanze), per Instances distribution (Distribuzione delle istanze), specifica le percentuali del gruppo da avviare rispettivamente come istanze on demand e istanze spot. Se l'applicazione è senza stato, tollerante ai guasti

e può gestire un'istanza interrotta, è possibile specificare una percentuale più alta di istanze Spot.

- d. (Facoltativo) Quando specifichi una percentuale per le istanze spot, seleziona Includi capacità di base on demand e specifica quindi la quantità minima di capacità iniziale del gruppo con dimensionamento automatico che deve essere raggiunta dalle istanze on demand. Qualsiasi cosa oltre la capacità di base utilizza le impostazioni Instances distribution (Distribuzione delle istanze) per stabilire quante istanze on demand e istanze Spot avviare.
- e. In Allocation strategies (Strategie di allocazione), per On-Demand allocation strategy (Strategia di allocazione on demand), scegli una strategia di allocazione. Quando scegli manualmente i tipi di istanza, l'opzione Prioritized (Priorità) è selezionata per impostazione predefinita.
- f. Per Spot allocation strategy (Strategia di allocazione Spot), scegli una strategia di allocazione. L'opzione Price capacity optimized (Ottimizzazione per prezzo e capacità) è selezionata per impostazione predefinita.

Se scegli Capacità ottimizzata, puoi facoltativamente selezionare la casella Assegna priorità ai tipi di istanza per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di scegliere il tipo di istanza da avviare per primo in base all'ordine in cui sono elencati i tipi di istanza.

- g. Per il ribilanciamento della capacità, scegli se abilitare o disabilitare il ribilanciamento della capacità. Utilizza il ribilanciamento della capacità per rispondere automaticamente quando le tue istanze spot stanno per terminare a causa di un'interruzione spot. Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).
 - h. In Rete, per VPC, scegli un VPC. Il gruppo con dimensionamento automatico deve essere creato nello stesso VPC del gruppo di sicurezza specificato nel modello di avvio.
 - i. Per Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti nel VPC specificato. Per un'elevata disponibilità, utilizza sottoreti in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
 - j. Scegli Avanti, Avanti.
7. Per la fase Configure group size and scaling policies (Configura le dimensioni dei gruppi e le policy di scalabilità), procedi come riportato di seguito:
- a. In Dimensioni gruppo, per Capacità desiderata, immettere il numero iniziale di istanze da avviare.

Per impostazione predefinita, la capacità desiderata è espressa come numero di istanze. Se hai assegnato dei pesi ai tuoi tipi di istanza, devi convertire questo valore nella stessa unità di misura utilizzata per assegnare i pesi, ad esempio il numero di v. CPUs

- b. Nella sezione Dimensionamento, in Limiti di dimensionamento, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato. È possibile modificare questi limiti se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).

8. Selezionare Passa a revisione.

9. Nella pagina Verifica, scegliere Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Crea un gruppo di istanze miste (AWS CLI)

Per creare un gruppo di istanze miste tramite la riga di comando

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Nuovo-](#) () ASAuto ScalingGroup AWS Tools for Windows PowerShell

Configurazioni di esempio

Le seguenti configurazioni di esempio mostrano come creare gruppi di istanze miste utilizzando le diverse strategie di allocazione Spot.

Note

Questi esempi mostrano come utilizzare un file di configurazione formattato in JSON o YAML. Se si utilizza la AWS CLI versione 1, è necessario specificare un file di configurazione in formato JSON. Se si utilizza la AWS CLI versione 2, è possibile specificare un file di configurazione formattato in YAML o JSON.

Esempi

- [Esempio 1: avvio di Istanze Spot con la strategia di allocazione capacity-optimized](#)

- [Esempio 2: avvio di Istanze Spot con la strategia di allocazione capacity-optimized-prioritized](#)
- [Esempio 3: avvio di istanze Spot utilizzando la strategia di allocazione lowest-price diversificata su due pool](#)
- [Esempio 4: Lancio di Istanze spot con la strategia di allocazione price-capacity-optimized](#)

Esempio 1: avvio di Istanze Spot con la strategia di allocazione **capacity-optimized**

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling che specifica quanto segue:

- La percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand (0) e il numero di base di istanze on demand con cui iniziare (1).
- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (c5.large, c5a.large, m5.large, m5a.large, c4.large, m4.large, c3.large, m3.large).
- Le sottoreti in cui avviare le istanze (subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782). Ognuna di queste corrisponde a una zona di disponibilità diversa.
- Il modello di avvio (my-launch-template) e la versione del modello di avvio (\$Default)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di soddisfare la tua capacità On-Demand, avvia prima il c5.large tipo di istanza. Le istanze Spot provengono dal pool Spot ottimale in ciascuna zona di disponibilità in base alla capacità delle istanze Spot.

JSON

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Il file config.json contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Default"
      },
      "Overrides": [
```



```

        {
            "InstanceType": "c5.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c5a.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m5.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m5a.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c4.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m4.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c3.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m3.large"
        }
    ]
},
"InstancesDistribution": {
    "OnDemandBaseCapacity": 1,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
    "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

```

YAML

In alternativa, è possibile utilizzare il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare il gruppo Auto Scaling. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file JSON, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file:///~/config.yaml
```

Il file `config.yaml` contiene il seguente contenuto.

```
---
AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceType: c5.large
      - InstanceType: c5a.large
      - InstanceType: m5.large
      - InstanceType: m5a.large
      - InstanceType: c4.large
      - InstanceType: m4.large
      - InstanceType: c3.large
      - InstanceType: m3.large
    InstancesDistribution:
      OnDemandBaseCapacity: 1
      OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 0
      SpotAllocationStrategy: capacity-optimized
  MinSize: 1
  MaxSize: 5
  DesiredCapacity: 3
  VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782
```

Esempio 2: avvio di Istanze Spot con la strategia di allocazione **capacity-optimized-prioritized**

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling che specifica quanto segue:

- La percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand (0) e il numero di base di istanze on demand con cui iniziare (1).
- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (`c5.large`, `c5a.large`, `m5.large`, `m5a.large`, `c4.large`, `m4.large`, `c3.large`, `m3.large`).
- Le sottoreti in cui avviare le istanze (`subnet-5ea0c127`, `subnet-6194ea3b`, `subnet-c934b782`). Ognuna di queste corrisponde a una zona di disponibilità diversa.

- Il modello di avvio (`my-launch-template`) e la versione del modello di avvio (`$Latest`)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di soddisfare la tua capacità On-Demand, avvia prima il `c5.large` tipo di istanza. Quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di soddisfare la tua capacità Spot, rispetta al massimo le priorità del tipo di istanza. Tuttavia, prima ottimizza la capacità.

JSON

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Il file `config.json` contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Latest"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "c5.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c5a.large"
        },
        {
          "InstanceType": "m5.large"
        },
        {
          "InstanceType": "m5a.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c4.large"
        },
        {
          "InstanceType": "m4.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c3.large"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        {
            "InstanceType": "m3.large"
        }
    ],
    "InstancesDistribution": {
        "OnDemandBaseCapacity": 1,
        "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
        "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized-prioritized"
    }
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

```

YAML

In alternativa, è possibile utilizzare il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare il gruppo Auto Scaling. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file JSON, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml
```

Il file `config.yaml` contiene il seguente contenuto.

```

---
AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceType: c5.large
      - InstanceType: c5a.large
      - InstanceType: m5.large
      - InstanceType: m5a.large
      - InstanceType: c4.large
      - InstanceType: m4.large
      - InstanceType: c3.large
      - InstanceType: m3.large

```

```
InstancesDistribution:
  OnDemandBaseCapacity: 1
  OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 0
  SpotAllocationStrategy: capacity-optimized-prioritized
MinSize: 1
MaxSize: 5
DesiredCapacity: 3
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782
```

Esempio 3: avvio di istanze Spot utilizzando la strategia di allocazione **lowest-price** diversificata su due pool

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling che specifica quanto segue:

- La percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand (50). (Questa impostazione non specifica anche il numero di base di istanze on demand con cui iniziare).
- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (c5.large, c5a.large, m5.large, m5a.large, c4.large, m4.large, c3.large, m3.large).
- Le sottoreti in cui avviare le istanze (subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782). Ognuna di queste corrisponde a una zona di disponibilità diversa.
- Il modello di avvio (my-launch-template) e la versione del modello di avvio (\$Latest)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di soddisfare la tua capacità On-Demand, avvia prima il c5.large tipo di istanza. Per quanto riguarda la tua capacità Spot, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare le istanze Spot in modo uniforme nei due pool con il prezzo più basso in ciascuna zona di disponibilità.

JSON

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Il file config.json contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
```

```

        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Latest"
    },
    "Overrides": [
        {
            "InstanceType": "c5.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c5a.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m5.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m5a.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c4.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m4.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c3.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m3.large"
        }
    ]
},
"InstancesDistribution": {
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
    "SpotAllocationStrategy": "lowest-price",
    "SpotInstancePools": 2
}
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 3,
"VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

```

YAML

In alternativa, è possibile utilizzare il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare il gruppo Auto Scaling. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file JSON, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml
```

Il file `config.yaml` contiene il seguente contenuto.

```
---
AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceType: c5.large
      - InstanceType: c5a.large
      - InstanceType: m5.large
      - InstanceType: m5a.large
      - InstanceType: c4.large
      - InstanceType: m4.large
      - InstanceType: c3.large
      - InstanceType: m3.large
    InstancesDistribution:
      OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 50
      SpotAllocationStrategy: lowest-price
      SpotInstancePools: 2
  MinSize: 1
  MaxSize: 5
  DesiredCapacity: 3
  VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782
```

Esempio 4: Lancio di Istanze spot con la strategia di allocazione **price-capacity-optimized**

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling che specifica quanto segue:

- La percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand (30). (Questa impostazione non specifica anche il numero di base di istanze on demand con cui iniziare).

- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (c5.large, c5a.large, m5.large, m5a.large, c4.large, m4.large, c3.large, m3.large).
- Le sottoreti in cui avviare le istanze (subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782). Ognuna di queste corrisponde a una zona di disponibilità diversa.
- Il modello di avvio (my-launch-template) e la versione del modello di avvio (\$Latest)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di soddisfare la tua capacità On-Demand, avvia prima il c5.large tipo di istanza. Per quanto riguarda la tua capacità Spot, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare le istanze Spot dai pool di istanze Spot al prezzo più basso possibile, ma anche con una capacità ottimale per il numero di istanze che vengono lanciate.

JSON

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Il file config.json contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Latest"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "c5.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c5a.large"
        },
        {
          "InstanceType": "m5.large"
        },
        {
          "InstanceType": "m5a.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c4.large"
        }
      ]
    }
  }
}
```



```

        {
            "InstanceType": "m4.large"
        },
        {
            "InstanceType": "c3.large"
        },
        {
            "InstanceType": "m3.large"
        }
    ],
    "InstancesDistribution": {
        "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 30,
        "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
    },
    "MinSize": 1,
    "MaxSize": 5,
    "DesiredCapacity": 3,
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

```

YAML

In alternativa, è possibile utilizzare il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare il gruppo Auto Scaling. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file JSON, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file://~/config.yaml
```

Il file `config.yaml` contiene il seguente contenuto.

```

---
AutoScalingGroupName: my-asg
MixedInstancesPolicy:
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceType: c5.large
      - InstanceType: c5a.large
      - InstanceType: m5.large

```

- InstanceType: *m5a.large*
- InstanceType: *c4.large*
- InstanceType: *m4.large*
- InstanceType: *c3.large*
- InstanceType: *m3.large*

InstancesDistribution:

OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: *30*

SpotAllocationStrategy: price-capacity-optimized

MinSize: *1*

MaxSize: *5*

DesiredCapacity: *3*

VPCZoneIdentifier: *subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782*

Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze

Quando si utilizzano più tipi di istanza, è possibile specificare quante unità associare a ciascun tipo di istanza e quindi specificare la capacità del gruppo con la stessa unità di misura. Questa opzione di specificazione della capacità è nota come pesi.

Ad esempio, supponiamo che tu esegua un'applicazione ad alta intensità di calcolo che offre prestazioni ottimali con almeno 8 v CPUs e 15 GiB di RAM. Se si utilizza c5.2xlarge come unità di base, uno qualsiasi dei seguenti tipi di EC2 istanza soddisferebbe le esigenze dell'applicazione.

Esempio di tipi di istanza

Tipo di istanza	VPCU	Memoria (GiB)
c5.2xlarge	8	16
c5.4xlarge	16	32
c5.12xlarge	48	96
c5.18xlarge	72	144
c5.24xlarge	96	192

Per impostazione predefinita, tutti i tipi di istanze hanno lo stesso peso indipendentemente dalla dimensione. In altre parole, indipendentemente dal fatto che Amazon EC2 Auto Scaling avvii un tipo di istanza grande o piccolo, ogni istanza conta allo stesso modo per la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling.

Con i pesi, invece, si assegna un valore numerico che specifica quante unità associare a ciascun tipo di istanza. Ad esempio, se le istanze sono di dimensioni diverse, un'istanza `c5.2xlarge` potrebbe avere il peso di 2, una `c5.4xlarge` (che è due volte più grande) potrebbe avere il peso di 4 e così via. Quindi, quando Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona il gruppo, questi pesi si traducono nel numero di unità che ogni istanza conta per la capacità desiderata.

I pesi non cambiano i tipi di istanze che Amazon EC2 Auto Scaling sceglie di lanciare, ma sono le strategie di allocazione a farlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Strategie di allocazione per più tipi di istanze](#).

Important

Per configurare un gruppo di Auto Scaling in modo che soddisfi la capacità desiderata utilizzando il numero di v CPUs o la quantità di memoria di ogni tipo di istanza, consigliamo di utilizzare la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi. L'impostazione del `DesiredCapacityType` parametro specifica automaticamente il numero di unità da associare a ciascun tipo di istanza in base al valore impostato per questo parametro. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#).

Indice

- [Considerazioni](#)
- [Comportamenti relativi al peso delle istanze](#)
- [Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare i pesi](#)
- [Esempio di prezzo Spot per unità all'ora](#)

Considerazioni

Questa sezione illustra le considerazioni chiave per un'implementazione efficace dei pesi.

- Scegliete alcuni tipi di istanze che soddisfano le esigenze prestazionali della vostra applicazione. Decidi il peso che ogni tipo di istanza deve contare per la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling in base alle sue capacità. Questi pesi si applicano alle istanze attuali e future.
- Evita ampi intervalli tra i pesi. Ad esempio, non specificate il peso di 1 per un tipo di istanza quando il tipo di istanza successivo più grande ha un peso di 200. Anche la differenza tra i pesi più

piccoli e più grandi non dovrebbe essere eccessiva. Differenze di peso estreme possono influire negativamente sull'ottimizzazione dei costi e delle prestazioni.

- Specificate la capacità desiderata del gruppo in unità, non in istanze. Ad esempio, se utilizzi pesi basati su vCPU, imposta il numero di core desiderato e anche il minimo e il massimo.
- Imposta i pesi e la capacità desiderata in modo che quest'ultima sia almeno due o tre volte più grande del peso maggiore.

Quando si aggiornano i gruppi esistenti, tenere presente quanto segue:

- Quando aggiungi pesi a un gruppo esistente, includi i pesi per tutti i tipi di istanza attualmente in uso.
- Quando aggiungi o modifichi pesi, Amazon EC2 Auto Scaling avvia o interrompe le istanze per raggiungere la capacità desiderata in base ai nuovi valori di peso.
- Se rimuovi un tipo di istanza, le istanze in esecuzione di quel tipo mantengono il loro peso finale, anche se non è più definito.

Comportamenti relativi al peso delle istanze

Quando usi i pesi delle istanze, Amazon EC2 Auto Scaling si comporta nel modo seguente:

- la capacità attuale sarà la capacità desiderata o al di sopra di essa. La capacità attuale può superare la capacità desiderata se vengono avviate istanze che superano le unità di capacità rimanenti desiderate. Ad esempio, supponiamo di specificare due tipi di istanza `c5.2xlarge` e `c5.12xlarge`, di assegnare pesi di istanza di 2 per `c5.2xlarge` e 12 per `c5.12xlarge`. Se rimangono cinque unità per soddisfare la capacità desiderata e Amazon EC2 Auto Scaling prevede `ac5.12xlarge`, la capacità desiderata viene superata di sette unità.
- All'avvio delle istanze, Amazon Auto EC2 Scaling dà priorità alla distribuzione della capacità tra le zone di disponibilità e al rispetto delle strategie di allocazione rispetto al superamento della capacità desiderata.
- Amazon EC2 Auto Scaling può superare il limite massimo di capacità per mantenere l'equilibrio tra le zone di disponibilità, utilizzando le tue strategie di allocazione preferite. Il limite rigido imposto da Amazon EC2 Auto Scaling è la capacità desiderata più il peso massimo.

Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare i pesi

È possibile configurare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare i pesi, come illustrato negli esempi seguenti. AWS CLI Per istruzioni su come usare la console, consulta [Crea un gruppo di istanze miste scegliendo manualmente i tipi di istanze](#).

Per configurare un nuovo gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare i pesi (AWS CLI)

Utilizza il comando [create-auto-scaling-group](#). Ad esempio, il comando seguente crea un nuovo gruppo con dimensionamento automatico e assegna la ponderazione specificando quanto segue:

- La percentuale del gruppo da avviare come istanze on demand (0)
- La strategia di allocazione per le istanze Spot in ciascuna zona di disponibilità (capacity-optimized)
- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (m4.16xlarge, m5.24xlarge)
- I pesi delle istanze che corrispondono alla differenza di dimensione relativa (vCPUs) tra i tipi di istanza (,) 16 24
- Le sottoreti in cui avviare le istanze (subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782), ciascuna corrispondente a una zona di disponibilità diversa
- Il modello di avvio (my-launch-template) e la versione del modello di avvio (\$Latest)

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Il file config.json contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Latest"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "m4.16xlarge",
          "WeightedCapacity": "16"
        },
        {
```

```

        "InstanceType": "m5.24xlarge",
        "WeightedCapacity": "24"
    }
  ],
  "InstancesDistribution": {
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
    "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
  },
  "MinSize": 160,
  "MaxSize": 720,
  "DesiredCapacity": 480,
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
  "Tags": []
}

```

Per configurare un gruppo con dimensionamento automatico esistente per utilizzare i pesi (AWS CLI)

Utilizza il comando [update-auto-scaling-group](#). Ad esempio, il comando seguente assegna la ponderazione ai tipi di istanza in un gruppo con dimensionamento automatico esistente specificando quanto segue:

- I tipi di istanza da avviare in ordine di priorità (c5.18xlarge, c5.24xlarge, c5.2xlarge, c5.4xlarge)
- I pesi delle istanze che corrispondono alla differenza di dimensione relativa (vCPUs) tra i tipi di istanza (18,,24,2) 4
- La nuova maggiore capacità desiderata, che è più grande del peso più grande

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Il file `config.json` contiene il seguente contenuto.

```

{
  "AutoScalingGroupName": "my-existing-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "c5.18xlarge",

```

```

        "WeightedCapacity": "18"
    },
    {
        "InstanceType": "c5.24xlarge",
        "WeightedCapacity": "24"
    },
    {
        "InstanceType": "c5.2xlarge",
        "WeightedCapacity": "2"
    },
    {
        "InstanceType": "c5.4xlarge",
        "WeightedCapacity": "4"
    }
]
}
},
"MinSize": 0,
"MaxSize": 100,
"DesiredCapacity": 100
}

```

Come eseguire la verifica utilizzando la riga di comando

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [describe-auto-scaling-groups](#) (AWS CLI)
- [Ottieni- ASAuto ScalingGroup](#) ()AWS Tools for Windows PowerShell

Esempio di prezzo Spot per unità all'ora

Nella tabella seguente viene confrontato il prezzo orario per le istanze Spot in diverse zone di disponibilità negli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale) con il prezzo per le istanze on demand nella stessa Regione. I prezzi indicati sono prezzi di esempio e non prezzi correnti. Questi sono i costi per ora di istanza.

Esempio: prezzo Spot per ora di istanza

Tipo di istanza	us-east-1a	us-east-1b	us-east-1c	Prezzi on demand
c5.2xlarge	0,180 USD	0,191 USD	0,170 USD	0,34 USD
c5.4xlarge	0,341 USD	0,361 USD	0,318 USD	0,68 USD
c5.12xlarge	0,779 USD	0,777 USD	0,777 USD	2,04 USD
c5.18xlarge	1,207 USD	1,475 USD	1,357 USD	3,06 USD
c5.24xlarge	1,555 USD	1,555 USD	1,555 USD	4,08 USD

Con la ponderazione delle istanze, è possibile valutare i costi in base a ciò che si utilizza per unità all'ora. È possibile calcolare il prezzo all'ora per unità dividendo il prezzo di un tipo di istanza per il numero di unità che essa rappresenta. Per le istanze on demand, il prezzo per unità all'ora è lo stesso per l'implementazione di un tipo di istanza e per quella di una dimensione diversa dello stesso tipo di istanza. Tuttavia, il prezzo di istanza Spot per unità all'ora varia in base al pool Spot.

L'esempio seguente mostra come funziona il calcolo del prezzo spot per unità oraria con i pesi delle istanze. Quindi, per facilità di calcolo, supponiamo di voler avviare istanze Spot solo in us-east-1a. Il prezzo per unità oraria è riportato nella tabella seguente.

Esempio: prezzo spot per unità oraria

Tipo di istanza	us-east-1a	Peso dell'istanza	Prezzo all'ora per unità
c5.2xlarge	0,180 USD	2	0,090 USD
c5.4xlarge	0,341 USD	4	0,085 USD
c5.12xlarge	0,779 USD	12	0,065 USD

Tipo di istanza	us-east-1a	Peso dell'istanza	Prezzo all'ora per unità
c5.18xlarge	1,207 USD	18	0,067 USD
c5.24xlarge	1,555 USD	24	0,065 USD

Utilizza modelli di avvio multipli

Oltre a utilizzare più tipi di istanza, puoi anche utilizzare più modelli di avvio.

Supponiamo ad esempio di configurare un gruppo con dimensionamento automatico per applicazioni a calcolo intensivo e di voler includere una combinazione di tipi di istanza C5, C5a e C6g. Tuttavia, le istanze C6g sono dotate di un processore AWS Graviton basato sull'architettura Arm a 64 bit, mentre le istanze C5 e C5a funzionano su processori Intel x86 a 64 bit. Le istanze AMIs for C5 e C5a funzionano entrambe su ciascuna di queste istanze, ma non su quelle C6g. Per risolvere questo problema, utilizza un modello di avvio diverso per le istanze C6g. È comunque possibile utilizzare lo stesso modello di avvio per le istanze C5 e C5a.

Questa sezione contiene le procedure per l'utilizzo di per eseguire attività relative all'utilizzo di più AWS CLI modelli di avvio. Al momento, questa funzionalità è disponibile solo se utilizzi la AWS CLI o un SDK e non è disponibile dalla console.

Indice

- [Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare più modelli di avvio](#)
- [Risorse correlate](#)

Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare più modelli di avvio

È possibile configurare un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare molteplici modelli di avvio, come illustrato negli esempi seguenti.

Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico per utilizzare molteplici modelli di avvio (AWS CLI)

Utilizza il comando [create-auto-scaling-group](#). Ad esempio, il seguente comando crea un gruppo con dimensionamento automatico. Specifica il valore dei tipi di istanza `c5.large`, `c5a.large`, e `c6g.large` e definisce un nuovo modello di avvio per il tipo di istanza `c6g.large` per garantire che

venga utilizzato un AMI appropriato per avviare le istanze Arm. Amazon EC2 Auto Scaling utilizza l'ordine dei tipi di istanza per determinare quale tipo di istanza utilizzare per primo per soddisfare la capacità On-Demand.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Il file `config.json` contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-x86",
        "Version": "$Latest"
      },
    },
    "Overrides": [
      {
        "InstanceType": "c6g.large",
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
          "Version": "$Latest"
        }
      },
      {
        "InstanceType": "c5.large"
      },
      {
        "InstanceType": "c5a.large"
      }
    ]
  },
  "InstancesDistribution": {
    "OnDemandBaseCapacity": 1,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
    "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
  },
  "MinSize": 1,
  "MaxSize": 5,
  "DesiredCapacity": 3,
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782",
  "Tags": [ ]
}
```

```
}
```

Configurazione di un gruppo con dimensionamento automatico esistente per utilizzare molteplici modelli di avvio (AWS CLI)

Utilizza il comando [update-auto-scaling-group](#). Ad esempio, il comando seguente assegna il modello di avvio denominato *my-launch-template-for-arm* al tipo di *c6g.large* istanza per il gruppo con dimensionamento automatico denominato. *my-asg*

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Il file `config.json` contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "Overrides": [
        {
          "InstanceType": "c6g.large",
          "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
            "Version": "$Latest"
          }
        },
        {
          "InstanceType": "c5.large"
        },
        {
          "InstanceType": "c5a.large"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Per configurare un nuovo gruppo Auto Scaling per utilizzare più modelli di avvio con selezione del tipo di istanza basata sugli attributi (AWS CLI)

Utilizza il comando [create-auto-scaling-group](#). Ad esempio, il comando seguente crea un nuovo gruppo Auto Scaling specificando un modello di avvio per le istanze AWS Graviton con un'AMI ARM e un modello di avvio aggiuntivo per le istanze basate su AMD o Intel con un'AMI x86. Quindi, utilizza

due volte la [selezione delle istanze basata sugli attributi per scegliere tra un'ampia gamma di tipi di istanze](#) per ciascuna architettura di CPU. È possibile aggiungere una configurazione simile a un gruppo Auto Scaling esistente con il [update-autoscaling-group](#) comando.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Il file `config.json` contiene il seguente contenuto.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "MixedInstancesPolicy": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateSpecification": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
        "Version": "$Latest"
      },
      "Overrides": [
        {
          "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {"Min": 2},
            "MemoryMiB": {"Min": 2048},
            "CpuManufacturers": ["amazon-web-services"]
          }
        },
        {
          "InstanceRequirements": {
            "VCpuCount": {"Min": 2},
            "MemoryMiB": {"Min": 2048},
            "CpuManufacturers": ["intel", "amd"]
          },
          "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-x86",
            "Version": "$Latest"
          }
        }
      ]
    },
    "InstancesDistribution": {
      "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 0,
      "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
    }
  },
  "MinSize": 1,
```

```
"MaxSize":10,  
"DesiredCapacity":6,  
"VPCZoneIdentifier":["subnet-5ea0c127","subnet-6194ea3b","subnet-c934b782"],  
"Tags":[ ]  
}
```

Come verificare i modelli di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [describe-auto-scaling-groups](#) (AWS CLI)
- [Ottieni- ASAuto ScalingGroup](#) (AWS Tools for Windows PowerShell)

Risorse correlate

[Puoi trovare un esempio di specificazione di più modelli di lancio utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi in un AWS CloudFormation modello su Re:post.AWS](#)

Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando configurazioni di avvio

Important

Restrizioni:

- A partire dal 1° gennaio 2023, i nuovi tipi di EC2 istanze Amazon non sono più supportati nelle configurazioni di lancio. Ciò include il supporto per qualsiasi tipo di istanza aggiunto a una regione Regione AWS dopo il lancio iniziale della regione.
- Gli account creati a partire dal 1° giugno 2023 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando la console.
- Gli account creati a partire dal 1° ottobre 2024 non possono creare nuove configurazioni di avvio utilizzando alcun metodo (console AWS CLI, API o). CloudFormation

Esegui la migrazione ai modelli di lancio per assicurarti di non dover creare nuove configurazioni di lancio ora o in futuro. Per ulteriori informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Se avete creato una configurazione di avvio o un' EC2 istanza, potete creare un gruppo Auto Scaling che utilizza una configurazione di avvio come modello di configurazione per le sue EC2 istanze. La configurazione di avvio specifica informazioni quali l'ID AMI, il tipo di istanza, la coppia di chiavi, i gruppi di sicurezza e la mappatura dei dispositivi a blocchi per le istanze. Per informazioni sulla creazione di configurazioni di avvio, consulta [Creazione di una configurazione di avvio](#).

Per creare un gruppo con dimensionamento automatico devi disporre di autorizzazioni sufficienti. Inoltre, devi disporre di autorizzazioni sufficienti per creare il ruolo collegato ai servizi che Amazon EC2 Auto Scaling utilizza per eseguire azioni per tuo conto, se non esiste ancora. Per esempi di policy IAM che un amministratore può utilizzare come riferimento per concederti le autorizzazioni, consulta [Esempi di policy basate su identità](#).

Indice

- [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando una configurazione di avvio](#)
- [Crea un gruppo Auto Scaling da un'istanza esistente utilizzando il AWS CLI](#)

Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando una configurazione di avvio

Important

Forniamo le informazioni sulle configurazioni di avvio per i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio. Per ulteriori informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Quando crei un gruppo Auto Scaling, devi specificare le informazioni necessarie per configurare le EC2 istanze Amazon, le zone di disponibilità e le sottoreti VPC per le istanze, la capacità desiderata e i limiti di capacità minima e massima.

La procedura seguente illustra come creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando una configurazione di avvio. Non è possibile modificare una configurazione di avvio dopo la creazione, ma puoi sostituire la configurazione di avvio di un gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica la configurazione di avvio per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Prerequisiti

- È necessario aver creato una configurazione di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una configurazione di avvio](#).

Come creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Nella barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli la stessa Regione AWS che hai usato per creare la configurazione di avvio.
3. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico.
4. Nella pagina Scegli il modello o la configurazione di avvio, in Nome gruppo con dimensionamento automatico, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico.
5. Per scegliere una configurazione di avvio, procedi come segue:
 - a. Per Launch Template (Modello di avvio) scegli Switch to launch configuration (Passa alla configurazione di avvio).
 - b. Per Launch configuration (Configurazione di avvio) scegli una configurazione di avvio esistente.
 - c. Verifica che la configurazione di avvio supporti tutte le opzioni che intendi utilizzare, quindi scegli Next (Successivo).
6. Alla pagina (Configura impostazioni)Configure instance launch options (Configura opzioni di avvio dell'istanza), in Network (Rete), per VPC, scegli un VPC. Il gruppo con scalabilità automatica deve essere creato nello stesso VPC del gruppo di sicurezza specificato nella configurazione di avvio.
7. Per (Sottoreti) Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti nel VPC specificato. Per un'elevata disponibilità, utilizza sottoreti in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#).
8. Seleziona Next (Successivo).

In alternativa, è possibile accettare il resto dei valori predefiniti e scegliere Skip to review (Passa a revisione).

9. (Facoltativo) Nella pagina Configure group size and scaling policies (Configura policy di dimensionamento e dimensione del gruppo configura le seguenti opzioni e quindi scegli Next (Successivo):
 - a. (Facoltativo) Per i controlli sanitari, i tipi di controlli sanitari aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli sanitari di Amazon EBS. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora le istanze di Auto Scaling con volumi Amazon EBS danneggiati utilizzando controlli dello stato](#).
 - b. (Facoltativo) In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
 - c. In Impostazioni aggiuntive, Monitoraggio, scegli se abilitare la raccolta di metriche di CloudWatch gruppo. Questi parametri forniscono misurazioni che possono essere indicatori di un potenziale problema, come ad esempio il numero di istanze di terminazione o il numero di istanze in sospeso. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora le CloudWatch metriche per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#).
 - d. Per Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza, seleziona questa opzione e scegli l'orario di riscaldamento per la tua applicazione. Se stai creando un gruppo Auto Scaling con una politica di scalabilità, la funzionalità di riscaldamento delle istanze predefinita migliora i CloudWatch parametri Amazon utilizzati per la scalabilità dinamica. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).
10. (Facoltativo) Nella pagina Configure group size and scaling policies (Configura policy di dimensionamento e dimensione del gruppo configurare le seguenti opzioni e quindi scegliere Next (Successivo):
 - a. In Dimensioni gruppo, per Capacità desiderata, immettere il numero iniziale di istanze da avviare.
 - b. Nella sezione Dimensionamento, in Limiti di dimensionamento, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato. È possibile modificare questi limiti se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).

- c. Per Dimensionamento automatico, scegli se desideri creare una policy di dimensionamento di monitoraggio degli obiettivi. È possibile creare questa policy anche dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico.

Se scegli la policy di dimensionamento del monitoraggio target, segui le istruzioni riportate in [Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#) per creare la policy.

- d. Per la policy di manutenzione dell'istanza, scegli se desideri creare una policy di manutenzione dell'istanza. È possibile creare questa policy anche dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico. Per creare una policy, segui le indicazioni fornite in [Imposta una policy di manutenzione dell'istanza](#).
 - e. In Instance scale-in protection (Protezione per la riduzione delle istanze) scegliere se abilitare la protezione per la riduzione delle istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).
11. (Facoltativo) Per ricevere le notifiche, scegliere Add notification (Aggiungi notifica), configurare la notifica, quindi scegliere Next (Successivo). Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di notifica Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
 12. (Facoltativo) Per aggiungere tag, scegliere Add tag (Aggiungi tag), fornire una chiave e un valore di tag, quindi scegliere Next (Successivo). Per ulteriori informazioni, consulta [Tag di gruppi e istanze Auto Scaling](#).
 13. Nella pagina Verifica, scegliere Crea gruppo con dimensionamento automatico.

Per creare un gruppo con dimensionamento automatico tramite la riga di comando

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Nuovo- \(\) ASAuto ScalingGroup](#) AWS Tools for Windows PowerShell

Crea un gruppo Auto Scaling da un'istanza esistente utilizzando il AWS CLI

Important

Forniamo le informazioni sulle configurazioni di avvio per i clienti che non hanno ancora eseguito la migrazione dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio. Per ulteriori

informazioni sulla migrazione di gruppi con dimensionamento automatico ai modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Se è la prima volta che crei un gruppo Auto Scaling, ti consigliamo di utilizzare la console per creare un modello di avvio da un'istanza esistente EC2 . Quindi usa il modello di avvio per creare un nuovo gruppo con scalabilità automatica. Per questa procedura, consultare [Crea un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata di avvio di Amazon EC2](#) .

La procedura seguente illustra come creare un gruppo con scalabilità automatica specificando un'istanza esistente da utilizzare come base per l'avvio di altre istanze. Per creare un' EC2 istanza sono necessari più parametri, come l'ID Amazon Machine Image (AMI), il tipo di istanza, la key pair e il gruppo di sicurezza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate anche da Amazon EC2 Auto Scaling per avviare istanze per tuo conto quando è necessario scalare. Queste informazioni sono archiviate in un modello o in una configurazione di avvio.

Quando usi un'istanza esistente, Amazon EC2 Auto Scaling crea un gruppo Auto Scaling che avvia le istanze in base a una configurazione di avvio creata contemporaneamente. La nuova configurazione di avvio ha lo stesso nome del gruppo con scalabilità automatica e include alcuni dettagli di configurazione dell'istanza identificata.

I seguenti dettagli di configurazione vengono copiati dall'istanza selezionata alla configurazione di avvio:

- ID AMI
- Tipo di istanza
- Coppia di chiavi
- Gruppi di sicurezza
- Tipo di indirizzo IP (pubblico o privato)
- Profilo dell'istanza IAM, se applicabile
- Monitoraggio (true o false)
- EBS ottimizzato (true o false)
- Impostazione relativa alla tenancy, in caso di avvio in un VPC (condiviso o dedicato)
- ID kernel e ID disco RAM, se applicabili
- Dati utente, se specificati

- Prezzo istanza Spot (massimo)

La sottorete VPC e la zona di disponibilità vengono copiate dall'istanza identificata nella definizione di risorse del gruppo con dimensionamento automatico.

Se l'istanza identificata si trova in un gruppo di collocazione, il nuovo gruppo con scalabilità automatica avvia istanze nello stesso gruppo di posizionamento dell'istanza identificata. Poiché le impostazioni di configurazione di avvio non consentono di specificare un gruppo di posizionamento, quest'ultimo viene copiato nell'attributo `PlacementGroup` del nuovo gruppo con scalabilità automatica.

I seguenti dettagli di configurazione non vengono copiati dall'istanza identificata:

- Archiviazione: i dispositivi a blocchi (volumi EBS e volumi dell'archivio istanze) non vengono copiati dall'istanza identificata. Invece, la mappatura dei dispositivi a blocchi creata nell'ambito della creazione dell'AMI determina quali dispositivi vengono utilizzati.
- Numero di interfacce di rete: le interfacce di rete non vengono copiate dall'istanza identificata. Invece, Amazon EC2 Auto Scaling utilizza le sue impostazioni predefinite per creare un'interfaccia di rete, che è l'interfaccia di rete principale (eth0).
- Opzioni dei metadati dell'istanza: le impostazioni accessibili ai metadati, la versione dei metadati e il limite di hop di risposta token non vengono copiate dall'istanza identificata. Amazon EC2 Auto Scaling utilizza invece le sue impostazioni predefinite. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le opzioni dei metadati dell'istanza](#).
- Load balancer: se l'istanza identificata è registrata con uno o più load balancer, le informazioni questi ultimi non vengono copiate nel load balancer o nell'attributo del gruppo di destinazione del nuovo gruppo con scalabilità automatica.
- Tag: se l'istanza identificata ha tag, questi non vengono copiati nell'attributo `Tags` del nuovo gruppo con scalabilità automatica.

Prerequisiti

L' EC2 istanza deve soddisfare i seguenti criteri:

- L'istanza non è un membro di un altro gruppo con scalabilità automatica.
- L'istanza è nello stato `running`.
- L'AMI utilizzata per avviare l'istanza deve essere ancora esistente.

Creare un gruppo Auto Scaling da un' EC2istanza ()AWS CLI

La procedura seguente mostra come utilizzare un comando CLI per creare un gruppo Auto Scaling da un'istanza. EC2

Questa procedura non aggiunge l'istanza al gruppo con scalabilità automatica. Affinché l'istanza possa essere collegata, devi eseguire il comando [attach-instances](#) dopo la creazione del gruppo con scalabilità automatica.

Prima di iniziare, trova l'ID dell' EC2 istanza utilizzando la EC2 console Amazon o il comando [describe-instances](#).

Per utilizzare l'istanza corrente come modello

- Utilizzate il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un gruppo Auto Scaling `my-asg-from-instance`, dall' EC2 istanza. `i-123456789abcdefg0`

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg-from-instance \
  --instance-id i-123456789abcdefg0 --min-size 1 --max-size 2 --desired-capacity 2
```

Come verificare se il gruppo con scalabilità automatica abbia avviato delle istanze

- Utilizzate il seguente [describe-auto-scaling-groups](#) comando per verificare che il gruppo Auto Scaling sia stato creato correttamente.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg-from-instance
```

La risposta di esempio seguente mostra che la capacità desiderata del gruppo è 2, che il gruppo ha due istanze in esecuzione e che la configurazione di avvio è chiamata `my-asg-from-instance`.

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg-from-instance",
      "AutoScalingGroupARN": "arn",
      "LaunchConfigurationName": "my-asg-from-instance",
      "MinSize": 1,
```

```

    "MaxSize":2,
    "DesiredCapacity":2,
    "DefaultCooldown":300,
    "AvailabilityZones":[
      "us-west-2a"
    ],
    "LoadBalancerNames":[],
    "TargetGroupARNs":[],
    "HealthCheckType":"EC2",
    "HealthCheckGracePeriod":0,
    "Instances":[
      {
        "InstanceId":"i-34567890abcdef012",
        "InstanceType":"t2.micro",
        "AvailabilityZone":"us-west-2a",
        "LifecycleState":"InService",
        "HealthStatus":"Healthy",
        "LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
        "ProtectedFromScaleIn":false
      },
      {
        "InstanceId":"i-012345abcdefg6789",
        "InstanceType":"t2.micro",
        "AvailabilityZone":"us-west-2a",
        "LifecycleState":"InService",
        "HealthStatus":"Healthy",
        "LaunchConfigurationName":"my-asg-from-instance",
        "ProtectedFromScaleIn":false
      }
    ],
    "CreatedTime":"2020-10-28T02:39:22.152Z",
    "SuspendedProcesses":[ ],
    "VPCZoneIdentifier":"subnet-0abc1234",
    "EnabledMetrics":[ ],
    "Tags":[ ],
    "TerminationPolicies":[
      "Default"
    ],
    "NewInstancesProtectedFromScaleIn":false,
    "ServiceLinkedRoleARN":"arn",
    "TrafficSources":[]
  }
]

```

```
}
```

Come visualizzare la configurazione di avvio

- Utilizzate il [describe-launch-configurations](#) comando seguente per visualizzare i dettagli della configurazione di avvio.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations --launch-configuration-names my-asg-from-instance
```

Di seguito è riportato un output di esempio:

```
{
  "LaunchConfigurations": [
    {
      "LaunchConfigurationName": "my-asg-from-instance",
      "LaunchConfigurationARN": "arn",
      "ImageId": "ami-234567890abcdefgh",
      "KeyName": "my-key-pair-uswest2",
      "SecurityGroups": [
        "sg-12abcdefgh3456789"
      ],
      "ClassicLinkVPCSecurityGroups": [ ],
      "UserData": "",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "KernelId": "",
      "RamdiskId": "",
      "BlockDeviceMappings": [ ],
      "InstanceMonitoring": {
        "Enabled": true
      },
      "CreatedTime": "2020-10-28T02:39:22.321Z",
      "EbsOptimized": false,
      "AssociatePublicIpAddress": true
    }
  ]
}
```

Come terminare l'istanza

- Se non hai più bisogno dell'istanza, puoi decidere di terminarla. Il seguente comando, [terminate-instance](#), termina l'istanza `i-123456789abcdefg0`.

```
aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-123456789abcdefg0
```

Dopo aver terminato un' EC2 istanza Amazon, non puoi riavviarla. Dopo la terminazione, i dati non esistono più e il volume non può essere allegato a nessuna istanza. Per ulteriori informazioni sulla chiusura delle istanze, consulta [Terminare un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Aggiornamento di un gruppo Auto Scaling

Puoi aggiornare la maggior parte dei dati del tuo gruppo con dimensionamento automatico. Non è possibile aggiornare il nome di un gruppo di Auto Scaling o modificarlo. Regione AWS

Come aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Scegli il tuo gruppo con dimensionamento automatico per visualizzare le informazioni sul gruppo, con le schede per Dettagli, Attività, dimensionamento automatico, Gestione delle istanze, Monitoraggio e Aggiornamento dell'istanza.
3. Scegli le schede per le aree di configurazione che ti interessano e aggiorna le impostazioni secondo necessità. Per ogni impostazione che modifichi, scegli Aggiorna per salvare le modifiche alla configurazione del gruppo con dimensionamento automatico.

- Scheda Dettagli

Queste sono le impostazioni generali per il tuo gruppo con dimensionamento automatico. Puoi modificarli e gestirli nello stesso modo in cui crei un gruppo con dimensionamento automatico.

La sezione Configurazioni avanzate contiene alcune opzioni che non sono disponibili durante la creazione del gruppo, come le [policy di terminazione](#), l'[attesa](#), i [processi sospesi](#) e la [durata massima dell'istanza](#). Puoi inoltre visualizzare, ma non modificare, il gruppo di posizionamento e il [ruolo collegato al servizio](#) del gruppo con dimensionamento automatico.

- Scheda Integrazioni

- Bilanciamento del carico — [Elastic Load Balancing](#)

Se il gruppo è associato a risorse Elastic Load Balancing, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#) prima di modificare le zone di disponibilità. Alcune restrizioni sul sistema di bilanciamento del carico potrebbero impedirti di applicare le modifiche alle zone di disponibilità del tuo gruppo alle zone di disponibilità del sistema di bilanciamento del carico.

- [Opzioni di integrazione VPC Lattice — VPC Lattice](#)
- Spostamento zonale ARC — Spostamento zonale di [gruppo Auto Scaling](#)
- Scheda Dimensionamento automatico
 - [Criteri di scalabilità dinamici: criteri di scalabilità dinamici](#)
 - [Politiche di scalabilità predittiva: politiche di scalabilità predittiva](#)
 - [Azioni pianificate: azioni pianificate](#)
- Scheda Gestione delle istanze
 - Ganci del ciclo di vita: ganci del ciclo [di vita](#)
 - Piscina calda — [Piscine calde](#)
- Scheda Attività
 - Notifiche di attività: notifiche [Amazon SNS](#)
- Scheda Monitoraggio
 - C'è solo un'opzione in questa scheda, che consente di abilitare o disabilitare la raccolta di [metriche di CloudWatch gruppo](#).

Per aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico tramite la riga di comando

È possibile utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [update-auto-scaling-group](#) (AWS CLI)
- [Aggiorna-ASAutoScalingGroup](#) ()AWS Tools for Windows PowerShell

Aggiornamento di istanze di dimensionamento automatico

Associando un nuovo modello di avvio o configurazione di avvio a un gruppo con dimensionamento automatico, si verificherà l'aggiornamento della configurazione di tutte le nuove istanze. Le istanze esistenti continuano a funzionare con la configurazione con cui sono state originariamente avviate.

Per applicare le tue modifiche alle istanze esistenti hai le seguenti opzioni:

- Avvia un aggiornamento dell'istanza per sostituire le istanze precedenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).
- Consenti alle operazioni di dimensionamento di sostituire gradualmente istanze meno recenti con istanze più recenti in base alle [policy di terminazione](#).
- Terminale manualmente in modo che vengano sostituite dal tuo gruppo con dimensionamento automatico.

Note

Puoi modificare i seguenti attributi dell'istanza specificandoli come parte del modello di avvio o della configurazione di avvio:

- Amazon Machine Image (AMI)
- dispositivi a blocchi
- coppia di chiavi
- tipo di istanza
- gruppi di sicurezza
- dati utente
- monitoraggio
- Profilo dell'istanza IAM
- Tenancy di posizionamento
- kernel
- ramdisk
- se l'istanza dispone di un indirizzo IP pubblico
- la strategia di distribuzione delle zone di disponibilità

Auto Scaling, strategia di allocazione del gruppo e modifiche alla capacità

Quando si modifica una strategia di allocazione dei gruppi di Auto Scaling, le istanze esistenti non vengono sostituite. Tutte le nuove istanze lanciate a seguito di eventi di scalabilità orizzontale seguiranno la nuova strategia di allocazione. Eventuali eventi futuri seguiranno la [politica di cessazione](#) e utilizzeranno la nuova strategia di allocazione se la politica di cessazione è impostata su o. Default AllocationStrategy Ad esempio, se si modifica la strategia di allocazione da

lowest-price aprice-capacity-optimized, è possibile che non si verifichino interruzioni delle istanze, ma verranno lanciate nuove istanze con la nuova strategia di allocazione. Le modifiche al tipo di istanza non influiscono sulle istanze esistenti.

Quando si modificano determinati parametri come il [OnDemandBaseCapacity](#) o il [OnDemandPercentageAboveBaseCapacity](#), Auto Scaling si ribilancia automaticamente se la percentuale di istanze On-Demand e di istanze Spot non corrisponde alle nuove specifiche. Ad esempio, supponiamo che un gruppo Auto Scaling abbia impostato OnDemandPercentageAboveBaseCapacity il 50% di istanze On-Demand e il 50% di istanze Spot. Quindi, OnDemandPercentageAboveBaseCapacity viene aumentato al 100% delle istanze on demand. Il gruppo Auto Scaling si riequilibra in modo proattivo lanciando nuove istanze On-Demand e chiudendo le istanze Spot. La [politica di manutenzione delle istanze](#) che hai definito determina l'ordine delle attività di avvio e cessazione.

Tag di gruppi e istanze Auto Scaling

Un tag è un'etichetta di attributo personalizzata che si assegna o che si AWS assegna a una risorsa. AWS Ogni tag è costituito da due parti:

- Una chiave del tag (ad esempio, `costcenter`, `environment`, o `project`).
- Un campo facoltativo, noto come valore del tag (ad esempio, `111122223333` o `production`)

I tag consentono di:

- Tieni traccia dei costi. AWS Attivi questi tag sulla AWS Billing and Cost Management dashboard. AWS utilizza i tag per classificare i costi e fornirti un rapporto mensile sull'allocazione dei costi. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo dei tag](#) per l'allocazione dei costi nella Guida per l'utente di AWS Billing .
- Controllo dell'accesso ai gruppi Auto Scaling in base ai tag. È possibile utilizzare le condizioni nelle policy IAM per controllare l'accesso ai gruppi Auto Scaling in base ai tag su quel determinato gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Tag di sicurezza](#).
- Filtra e cerca i gruppi con scalabilità automatica in base ai tag aggiunti. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa i tag per filtrare i gruppi Auto Scaling](#).
- Identifica e organizza le tue risorse. AWS Molti Servizi AWS supportano l'etichettatura, quindi puoi assegnare lo stesso tag a risorse di servizi diversi per indicare che le risorse sono correlate.

È possibile aggiungere tag a gruppi Auto Scaling nuovi o già esistenti. Puoi anche propagare i tag da un gruppo di Auto Scaling alle istanze EC2 che avvia.

I tag non vengono propagati ai volumi Amazon EBS. Per aggiungere tag ai volumi Amazon EBS, specifica i tag in un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

È possibile creare e gestire i tag tramite, o. AWS Management Console AWS CLI SDKs

Indice

- [Limitazioni all'uso e alla denominazione dei tag](#)
- [EC2 ciclo di vita di etichettatura delle istanze](#)
- [Assegnazione dei tag ai gruppi Auto Scaling](#)
- [Eliminazione dei tag](#)
- [Tag di sicurezza](#)
- [Controllo dell'accesso ai tag](#)
- [Usa i tag per filtrare i gruppi Auto Scaling](#)

Limitazioni all'uso e alla denominazione dei tag

Ai tag si applicano le seguenti limitazioni di base:

- Il numero massimo di tag per risorsa è 50.
- Il numero massimo di tag che è possibile aggiungere o rimuovere con una singola chiamata è 25.
- La lunghezza massima della chiave è di 128 caratteri Unicode.
- La lunghezza massima del valore è di 256 caratteri Unicode.
- Per le chiavi e i valori dei tag viene fatta la distinzione tra maiuscole e minuscole. Come best practice, è consigliabile definire una strategia per l'uso delle lettere maiuscole e minuscole nei tag e implementarla sistematicamente in tutti i tipi di risorse.
- Non utilizzate il `aws :` prefisso nei nomi o nei valori dei tag, poiché è riservato all' AWS uso. Non puoi modificare o cancellare i nomi o i valori dei tag con questo prefisso, e questi non sono considerati nella quota di tag per risorsa.

EC2 ciclo di vita di etichettatura delle istanze

Se hai scelto di propagare i tag alle tue EC2 istanze, i tag vengono gestiti come segue:

- Nella maggior parte dei casi, quando un gruppo con scalabilità automatica avvia le istanze, vi aggiunge i tag durante la creazione delle risorse, non successivamente.
- Il gruppo con scalabilità automatica aggiunge automaticamente un tag alle istanze con una chiave di `aws:autoscaling:groupName` e un valore del nome del gruppo con scalabilità automatica.
- Se si specificano i tag delle istanze nel modello di avvio e si sceglie di propagare i tag del gruppo alle relative istanze, tutti i tag vengono uniti. Se viene specificata la stessa chiave tag per un tag nel modello di avvio e un tag nel gruppo con dimensionamento automatico, il valore del tag del gruppo ha la precedenza.
- Quando alleggi le istanze esistenti, il gruppo con scalabilità automatica aggiunge i tag alle istanze, sovrascrivendo quelli esistenti con la stessa chiave tag. Inoltre, aggiunge un tag con una chiave di `aws:autoscaling:groupName` e un valore del nome del gruppo con scalabilità automatica.
- Quando distacchi un'istanza da un gruppo con scalabilità automatica, viene rimosso solo il tag `aws:autoscaling:groupName`.

Assegnazione dei tag ai gruppi Auto Scaling

Quando aggiungi un tag al gruppo con scalabilità automatica, puoi specificare se questo debba essere aggiunto alle istanze avviate nel gruppo con scalabilità automatica. Se modifichi un tag, la sua versione aggiornata viene aggiunta alle istanze avviate nel gruppo con scalabilità automatica in seguito alla modifica. Se crei o modifichi un tag per un gruppo con scalabilità automatica, le modifiche non vengono apportate alle istanze già in esecuzione nel gruppo con scalabilità automatica.

Indice

- [Aggiunta o modifica dei tag \(console\)](#)
- [Come aggiungere o modificare tag \(AWS CLI\)](#)

Aggiunta o modifica dei tag (console)

Assegnazione di tag a un gruppo con scalabilità automatica al momento della creazione

Quando utilizzi la EC2 console Amazon per creare un gruppo Auto Scaling, puoi specificare chiavi e valori dei tag nella pagina Aggiungi tag della procedura guidata Create Auto Scaling group. Per

propagare un tag alle istanze avviate nel gruppo con scalabilità automatica, assicurati di mantenere l'opzione Tag new instances (Assegna tag alle nuove istanze) per il tag selezionato. In alternativa, è possibile deselegzionarla.

Come aggiungere o modificare i tag a un gruppo con scalabilità automatica esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Tags (Tag), Edit (Modifica).
4. Per modificare i tag esistenti, modifica Key (Chiave) e Value (Valore).
5. Per aggiungere un nuovo tag, scegli Add tag (Aggiungi tag) e modifica Key (Chiave) e Value (Valore). È possibile lasciare selezionato Tag new instances (Aggiungi tag a nuove istanze) per assegnare il tag alle istanze avviate automaticamente nel gruppo con scalabilità automatica, o altrimenti deselegzionarlo.
6. Una volta aggiunti i tag, scegli Update (Aggiorna).

Come aggiungere o modificare tag (AWS CLI)

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare l'opzione AWS CLI per aggiungere tag quando si creano gruppi di Auto Scaling e come aggiungere o modificare tag per gruppi Auto Scaling esistenti.

Assegnazione di tag a un gruppo con scalabilità automatica al momento della creazione

Utilizzate il [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un nuovo gruppo Auto Scaling e aggiungere un tag, ad esempio **environment=production**, al gruppo Auto Scaling. Il tag viene assegnato anche a tutte le istanze avviate nel gruppo con scalabilità automatica.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --launch-configuration-name my-launch-config --min-size 1 --max-size 3 \  
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \  
  --tags Key=environment,Value=production,PropagateAtLaunch=true
```

Come creare o modificare i tag per un gruppo con scalabilità automatica esistente

Utilizza il comando [create-or-update-tags](#) per creare o modificare un tag. Ad esempio, il comando seguente aggiunge i tag **Name=my-asg** e **costcenter=cc123**. I tag vengono aggiunti anche a qualsiasi istanza avviata nel gruppo con scalabilità automatica in seguito a questa modifica. Se un tag con questa chiave esiste già, il tag esistente viene sostituito. La EC2 console Amazon associa il nome visualizzato per ogni istanza al nome specificato per la Name chiave (con distinzione tra maiuscole e minuscole).

```
aws autoscaling create-or-update-tags \
  --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Name,Value=my-
asg,PropagateAtLaunch=true \
  ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-
group,Key=costcenter,Value=cc123,PropagateAtLaunch=true
```

Descrizione dei tag per un gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)

Se desideri visualizzare i tag applicati a un gruppo con scalabilità automatica specifico, puoi utilizzare uno dei comandi seguenti:

- [describe-tags](#) — Fornisci il nome del gruppo Auto Scaling per visualizzare un elenco dei tag per il gruppo specificato.

```
aws autoscaling describe-tags --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "Tags": [
    {
      "ResourceType": "auto-scaling-group",
      "ResourceId": "my-asg",
      "PropagateAtLaunch": true,
      "Value": "production",
      "Key": "environment"
    }
  ]
}
```

- [describe-auto-scaling-groups](#) — Fornite il nome del gruppo Auto Scaling per visualizzare gli attributi del gruppo specificato, inclusi eventuali tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AutoScalingGroupARN": "arn",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "$Latest"
      },
      "MinSize": 1,
      "MaxSize": 5,
      "DesiredCapacity": 1,
      ...
      "Tags": [
        {
          "ResourceType": "auto-scaling-group",
          "ResourceId": "my-asg",
          "PropagateAtLaunch": true,
          "Value": "production",
          "Key": "environment"
        }
      ],
      ...
    }
  ]
}
```

Eliminazione dei tag

Puoi eliminare un tag associato al gruppo con scalabilità automatica in qualsiasi momento.

Indice

- [Eliminazione dei tag \(console\)](#)
- [Eliminazione dei tag \(AWS CLI\)](#)

Eliminazione dei tag (console)

Come Per eliminare un tag

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Tags (Tag), Edit (Modifica).
4. Scegli Remove (Rimuovi) accanto al tag.
5. Scegli Aggiorna.

Eliminazione dei tag (AWS CLI)

Per eliminare un tag, utilizza il comando [delete-tags](#). Ad esempio, il comando seguente elimina un tag con la chiave di **environment**.

```
aws autoscaling delete-tags --tags "ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=environment"
```

È necessario specificare la chiave del tag, ma non è necessario specificarne il valore. Se specifichi un valore non corretto, il tag non verrà eliminato.

Tag di sicurezza

Usa i tag per verificare che il richiedente (ad esempio un utente o un ruolo IAM) disponga delle autorizzazioni necessarie per creare, modificare o eliminare gruppi con scalabilità automatica specifici. Fornire informazioni sui tag nell'elemento condizione di una policy IAM utilizzando una o più delle seguenti chiavi di condizione:

- Utilizza `autoscaling:ResourceTag/tag-key: tag-value` per concedere (o negare) agli utenti operazioni su gruppi Auto Scaling con tag specifici.
- Utilizza `aws:RequestTag/tag-key: tag-value` per richiedere che un tag specifico sia presente (o non presente) in una richiesta.

- Utilizza `aws:TagKeys` [*tag-key*, ...] per richiedere che chiavi tag specifiche siano presenti (o non presenti) in una richiesta.

Ad esempio, è possibile negare l'accesso a tutti i gruppi Auto Scaling che includono un tag con la chiave **environment** e il valore **production**, come mostrato nell'esempio seguente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {"autoscaling:ResourceTag/environment":
          "production"}
      }
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sull'uso delle chiavi di condizione per controllare l'accesso ai gruppi con dimensionamento automatico, consulta [Come funziona Amazon EC2 Auto Scaling con IAM](#).

Controllo dell'accesso ai tag

Utilizza i tag per verificare che il richiedente (ad esempio un utente o un ruolo IAM) disponga delle autorizzazioni necessarie per aggiungere, modificare o eliminare i tag per i gruppi con scalabilità automatica.

La seguente policy IAM di esempio ti offre l'autorizzazione principale per rimuovere solo il tag con la chiave **temporary** dai gruppi con dimensionamento automatico.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "autoscaling:DeleteTags",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": ["temporary] }
      }
    }
  ]
}
```

Per altri esempi di policy IAM che applicano vincoli sui tag specificati per i gruppi con dimensionamento automatico, consulta [Controllo di quali tag chiavi e valori tag possono essere utilizzati](#).

Note

Anche se hai una policy che limita l'assegnazione (o la rimozione) di tag da parte dei tuoi utenti su un gruppo con scalabilità automatica, ciò non ne impedisce la modifica manuale sulle istanze in seguito al loro avvio. Per esempi che controllano l'accesso ai tag sulle EC2 istanze, consulta [Esempio: etichettatura delle risorse](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Usa i tag per filtrare i gruppi Auto Scaling

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare i filtri con il [describe-auto-scaling-groups](#) comando per descrivere i gruppi di Auto Scaling con tag specifici. Il filtraggio per tag è limitato a AWS CLI o a un SDK e non è disponibile dalla console.

Considerazioni sui filtri

- È possibile specificare più filtri e più valori filtro in una singola richiesta.
- Non puoi utilizzare caratteri jolly con i valori di filtro.

- I valori di filtro fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con una chiave tag e una coppia di valori specifici

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con la chiave tag e la coppia di valori di **environment=production**.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag-key,Values=environment Name=tag-value,Values=production
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{  
  "AutoScalingGroups": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "AutoScalingGroupARN": "arn",  
      "LaunchTemplate": {  
        "LaunchTemplateId": "lt-0b97f1e282EXAMPLE",  
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",  
        "Version": "$Latest"  
      },  
      "MinSize": 1,  
      "MaxSize": 5,  
      "DesiredCapacity": 1,  
      ...  
      "Tags": [  
        {  
          "ResourceType": "auto-scaling-group",  
          "ResourceId": "my-asg",  
          "PropagateAtLaunch": true,  
          "Value": "production",  
          "Key": "environment"  
        },  
        ...  
      ],  
      ...  
    },  
    ... additional groups ...  
  ]  
}
```

In alternativa, puoi specificare i tag usando un filtro tag: **<key>**. Ad esempio, il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con una chiave tag e la coppia di valori di **environment=production**. Questo filtro è formattato come segue: Name=tag:<key>, Values=<value>, con <key> e <value> che rappresentano una coppia chiave tag e valore.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag:environment,Values=production
```

Puoi anche filtrare l' AWS CLI output utilizzando l' --query opzione. L'esempio seguente mostra come limitare l' AWS CLI output del comando precedente solo al nome del gruppo, alla dimensione minima, alla dimensione massima e agli attributi di capacità desiderati.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag:environment,Values=production \  
  --query "AutoScalingGroups[].{AutoScalingGroupName: AutoScalingGroupName, MinSize: MinSize, MaxSize: MaxSize, DesiredCapacity: DesiredCapacity}"
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
[  
  {  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
    "MinSize": 0,  
    "MaxSize": 10,  
    "DesiredCapacity": 1  
  },  
  ... additional groups ...  
]
```

Per ulteriori informazioni sul filtraggio, vedere [Filtraggio dell' AWS CLI output](#) nella Guida dell'AWS Command Line Interface utente.

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con tag corrispondenti alla chiave tag specificata

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con il tag **environment**, indipendentemente dal valore del tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag:environment
```

```
--filters Name=tag-key,Values=environment
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con tag corrispondenti al set di chiavi tag specificato

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con i tag **environment** e **project**, indipendentemente dai valori del tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
--filters Name=tag-key,Values=environment Name=tag-key,Values=project
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con tag corrispondenti ad almeno una delle chiavi tag specificate

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con i tag **environment** o **project**, indipendentemente dai valori del tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
--filters Name=tag-key,Values=environment,project
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con il valore del tag specificato

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con un valore del tag di **production**, indipendentemente dalla chiave tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
--filters Name=tag-value,Values=production
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con il set di valori del tag specificato

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con i valori del tag **production** e **development**, indipendentemente dalla chiave tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
--filters Name=tag-value,Values=production Name=tag-value,Values=development
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con tag corrispondenti ad almeno uno dei valori del tag specificati

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con un valore del tag di **production** o **development**, indipendentemente dalla chiave tag.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag-value,Values=production,development
```

Esempio: descrivi i gruppi Auto Scaling con tag corrispondenti a più chiavi tag e valori

È inoltre possibile combinare filtri per creare logiche AND e OR personalizzate per eseguire filtri più complessi.

Il comando seguente mostra come filtrare i risultati per mostrare solo i gruppi Auto Scaling con un set di tag specifico. Una chiave di tag è **environment** AND il valore del tag è (**production** OR **development**) AND l'altra chiave di tag è **costcenter** AND il valore del tag è **cc123**.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --filters Name=tag:environment,Values=production,development  
  Name=tag:costcenter,Values=cc123
```

Policy di manutenzione delle istanze

È possibile configurare una policy di manutenzione delle istanze per il gruppo con dimensionamento automatico per soddisfare requisiti di capacità specifici durante gli eventi che causano la sostituzione delle istanze, come l'aggiornamento dell'istanza o il processo di controllo dell'integrità.

Ad esempio, supponiamo di disporre di un gruppo con dimensionamento automatico con un numero limitato di istanze. Desideri evitare le potenziali interruzioni dovute alla chiusura e alla successiva sostituzione di un'istanza quando i controlli dell'integrità indicano che si tratta di un'istanza danneggiata. Con una politica di manutenzione delle istanze, puoi assicurarti che Amazon EC2 Auto Scaling avvii prima una nuova istanza e poi attenda che sia completamente pronta prima di terminare l'istanza non integra.

Una policy di manutenzione delle istanze consente inoltre di ridurre al minimo le potenziali interruzioni nei casi in cui più istanze vengono sostituite contemporaneamente. Si impostano i parametri minimi e massimi della percentuale di integrità per la policy e il gruppo con dimensionamento automatico può aumentare e diminuire la capacità solo all'interno di questo intervallo minimo-massimo quando sostituisce le istanze. Un intervallo più ampio aumenta il numero di istanze che possono essere sostituite contemporaneamente.

Indice

- [Politica di manutenzione delle istanze per il gruppo Auto Scaling](#)

- [Impostare una policy di manutenzione delle istanze per il gruppo con dimensionamento automatico](#)

Politica di manutenzione delle istanze per il gruppo Auto Scaling

Questo capitolo offre una panoramica delle opzioni disponibili e descrive gli aspetti da considerare quando si crea una policy di manutenzione delle istanze.

Indice

- [Panoramica](#)
- [Concetti principali](#)
- [Preparazione dell'istanza](#)
- [Periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità](#)
- [Aumentare il gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Scenari di esempio](#)

Panoramica

Quando crei una politica di manutenzione delle istanze per il tuo gruppo Auto Scaling, la politica influisce sugli eventi di Amazon Auto EC2 Scaling che causano la sostituzione delle istanze.

Ciò si traduce in comportamenti di sostituzione più coerenti all'interno dello stesso gruppo con dimensionamento automatico. Inoltre, consente di ottimizzare il gruppo in termini di disponibilità o costi a seconda delle esigenze.

Nella console sono disponibili le seguenti opzioni di configurazione:

- **Avvio prima della chiusura:** è necessario eseguire il provisioning di una nuova istanza prima di poter terminare un'istanza esistente. Questo approccio è una buona scelta per le applicazioni che privilegiano la disponibilità rispetto al risparmio sui costi.
- **Termina e avvia:** le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti. Questo approccio è una buona scelta per le applicazioni che privilegiano il risparmio sui costi rispetto alla disponibilità. È anche una buona scelta per le applicazioni che non dovrebbero avviare una capacità superiore a quella attualmente disponibile, anche quando si sostituiscono le istanze.
- **Policy personalizzata:** questa opzione consente di impostare la propria policy con un intervallo minimo e massimo personalizzato per la quantità di capacità che si desidera rendere disponibile

quando si sostituiscono le istanze. Questo approccio può aiutarti a raggiungere il giusto equilibrio tra costi e disponibilità.

L'impostazione predefinita per un gruppo con dimensionamento automatico è l'assenza di una policy di manutenzione dell'istanza, il che fa sì che risponda agli eventi di manutenzione dell'istanza con i comportamenti predefiniti. I comportamenti predefiniti sono descritti nella tabella seguente.

Comportamenti predefiniti degli eventi di manutenzione dell'istanza

Evento	Descrizione	Comportamento predefinito
Controlli dell'integrità non andati a buon fine	Si verifica automaticamente quando le istanze non superano i controlli dell'integrità. Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce le istanze che non superano i controlli di integrità. Per comprendere le cause degli errori dei controlli 'integrità, consulta Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico .	Termina e avvia.
Aggiornamento istanza	Succede quando si avvia un aggiornamento dell'istanza. A seconda della configurazione, un aggiornamento di istanza sostituisce le istanze una alla volta, più istanze alla volta o tutte insieme. Per ulteriori informazioni, consulta Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling .	Termina e avvia.
Durata massima dell'istanza	Si verifica automaticamente quando le istanze raggiungono	Termina e avvia.

Evento	Descrizione	Comportamento predefinito
	no la durata massima dell'istanza specificata per il gruppo con dimensionamento automatico. Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce le istanze che raggiungono la loro durata massima. Per ulteriori informazioni, consulta Sostituire le istanze Auto Scaling basate sulla durata massima dell'istanza .	

Evento	Descrizione	Comportamento predefinito
Ribilanciamento	Si verifica automaticamente se ci sono modifiche sottostanti che causano lo squilibrio del gruppo. Amazon EC2 Auto Scaling ribilancia il gruppo nelle seguenti situazioni: • Una zona di disponibilità che aveva in precedenza capacità insufficiente viene ripristinata oppure si aggiunge o si rimuove una zona di disponibilità dal gruppo. Quando ciò accade, il gruppo con dimensionamento automatico cerca di bilanciarsi in modo uniforme tra le zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta Attività di ribilanciamento. • Attiva il ribilanciamento della capacità nel tuo gruppo con dimensionamento automatico, che tenta di avviare nuove istanze spot prima che quelle esistenti vengano interrotte quando la disponibilità delle istanze spot cambia. Per ulteriori informazioni, consulta Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio.	Avvia prima di terminare. Amazon EC2 Auto Scaling può superare i limiti di dimensione del gruppo fino al 10% della sua capacità massima. Tuttavia, se si utilizza il ribilanciamento della capacità, è possibile superare questi limiti solo fino al 10% della capacità desiderata.

Evento	Descrizione	Comportamento predefinito
	Aggiorna il tuo gruppo con dimensionamento automatico e questo sostituisce gradualmente le istanze in base alle nuove opzioni di acquisto scelte durante l'aggiornamento di una policy di istanze miste. Per ulteriori informazioni, consulta Aggiornamento di un gruppo Auto Scaling.	

Amazon EC2 Auto Scaling continuerà a funzionare come impostazione predefinita per terminare e avviare nelle seguenti situazioni. Pertanto, quando si verifica una di queste situazioni, la capacità del gruppo potrebbe essere inferiore alla soglia inferiore della policy di manutenzione delle istanze.

- Quando un'istanza si interrompe in modo imprevisto, ad esempio a causa dell'azione umana. Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce immediatamente le istanze che non sono più in esecuzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli EC2 sanitari di Amazon](#).
- Quando Amazon EC2 riavvia, arresta o ritira un'istanza come parte di un evento pianificato prima che Amazon Auto EC2 Scaling possa avviare l'istanza sostitutiva. Per ulteriori informazioni su questi eventi, consulta la sezione [Eventi pianificati per le tue istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Quando il servizio Amazon EC2 Spot avvia un'interruzione di un'istanza Spot e un'istanza Spot viene quindi interrotta forzatamente.

Con le istanze spot, se hai abilitato il ribilanciamento della capacità nel tuo gruppo con dimensionamento automatico, l'istanza potrebbe avere già un'istanza in sospenso proveniente da un altro pool spot che abbiamo lanciato prima che iniziassimo l'interruzione spot. Per dettagli su come funziona il ribilanciamento della capacità, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).

Tuttavia, poiché non è garantito che le istanze spot rimangano disponibili e possono essere terminate con un avviso di interruzione dell'istanza spot di due minuti, la soglia inferiore prevista dalla policy

di manutenzione delle istanze può essere superata se le istanze vengono interrotte prima del lancio delle nuove istanze.

Concetti principali

Prima di iniziare, acquisisci familiarità con i concetti principali e i termini di base riportati di seguito:

Capacità desiderata

La Capacità desiderata rappresenta la capacità iniziale del gruppo con dimensionamento automatico nel momento in cui viene creato. È anche la capacità che il gruppo cerca di mantenere quando non ci sono condizioni di scalabilità associate al gruppo.

Policy di manutenzione delle istanze

Una policy di manutenzione dell'istanza controlla se un'istanza viene fornita prima che un'istanza esistente venga terminata per gli eventi di manutenzione dell'istanza. Determina inoltre quanto al di sotto e al di sopra della capacità desiderata il gruppo con dimensionamento automatico può arrivare a sostituire più istanze contemporaneamente.

Percentuale massima di integrità

La percentuale massima integra è la percentuale della capacità desiderata che il gruppo con dimensionamento automatico può raggiungere quando si sostituiscono le istanze. Rappresenta la percentuale massima del gruppo che può essere in servizio e integro, o in sospenso, per supportare il carico di lavoro. Nella console, è possibile impostare la percentuale massima di integrità quando si utilizza l'opzione Avvia prima del termine o Policy personalizzata. I valori validi sono 100-200 percento.

Percentuale minima di integrità

La percentuale minima di integrità è la percentuale della capacità desiderata da mantenere in servizio, integra e pronta all'uso per supportare il carico di lavoro in caso di sostituzione delle istanze. Un'istanza è considerata integra e pronta all'uso dopo aver completato con successo il primo controllo di integrità e trascorso il tempo di riscaldamento specificato. Nella console, è possibile impostare la percentuale minima di integrità quando si utilizza l'opzione Termina e avvia o Policy personalizzata. I valori validi sono 0-100 percento.

Note

Per sostituire le istanze più velocemente, puoi specificare una percentuale minima di integrità bassa. Tuttavia, se non ci sono abbastanza istanze integre in esecuzione, ciò può

ridurre la disponibilità. Ti consigliamo di selezionare un valore ragionevole per mantenere la disponibilità in situazioni in cui verranno sostituite più istanze.

Preparazione dell'istanza

Se le istanze hanno bisogno di tempo per inicializzarsi dopo l'ingresso nello stato InService, abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza per il gruppo con dimensionamento automatico. Con il riscaldamento predefinito delle istanze, puoi impedire che le istanze vengano conteggiate ai fini della percentuale minima di integrità prima che siano pronte. Ciò garantisce che Amazon EC2 Auto Scaling consideri il tempo necessario per disporre di una capacità sufficiente per supportare il carico di lavoro prima di terminare le istanze esistenti.

Come ulteriore vantaggio, puoi migliorare le CloudWatch metriche di Amazon utilizzate per la scalabilità dinamica abilitando il riscaldamento predefinito dell'istanza. Se il gruppo Auto Scaling ha delle politiche di ridimensionamento, quando il gruppo si ridimensiona, utilizza lo stesso periodo di riscaldamento predefinito per evitare che le istanze vengano conteggiate ai fini delle CloudWatch metriche prima del completamento dell'inizializzazione.

Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità

Amazon EC2 Auto Scaling determina se un'istanza è integra in base allo stato dei controlli di integrità utilizzati dal gruppo di Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Per assicurarsi che questi controlli dell'integrità vengano avviati il prima possibile, non impostare un periodo di tolleranza del controllo dell'integrità del gruppo troppo alto, ma abbastanza alto da consentire ai controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing di determinare se una destinazione è disponibile per gestire le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Aumentare il gruppo con dimensionamento automatico

Una policy di manutenzione delle istanze si applica solo agli eventi di manutenzione delle istanze e non impedisce il ridimensionamento manuale o automatico del gruppo.

Se al gruppo con dimensionamento automatico sono associate policy di dimensionamento o azioni pianificate, queste possono essere eseguite in parallelo mentre si verificano gli eventi di manutenzione dell'istanza. In tal caso, potrebbero aumentare o diminuire la capacità desiderata del gruppo, ma solo entro i limiti di scalabilità definiti. Per ulteriori informazioni su questi limiti, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).

Scenari di esempio

In uno scenario tipico, la policy di manutenzione dell'istanza e la capacità desiderata potrebbero essere simili alle seguenti:

- Percentuale minima di integrità = 90 per cento
- Percentuale massima di integrità = 120 per cento
- Capacità desiderata = 100

Durante qualsiasi evento di manutenzione dell'istanza, il gruppo con dimensionamento automatico può avere da un minimo di 90 istanze a un massimo di 120. Dopo l'evento, il gruppo torna ad avere 100 istanze.

Quando si utilizza una policy di manutenzione dell'istanza con un gruppo con dimensionamento automatico che dispone di un warm pool, le percentuali di integrità minima e massima vengono applicate separatamente al gruppo dimensionamento automatico e al pool caldo.

Ad esempio, supponiamo che questa sia la tua configurazione:

- Percentuale minima di integrità = 90 per cento
- Percentuale massima di integrità = 120 per cento
- Capacità desiderata = 100
- Dimensione pool caldo = 10

Se avvii un aggiornamento dell'istanza per riciclare le istanze del gruppo, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce prima le istanze nel gruppo Auto Scaling e poi le istanze nel pool caldo. Sebbene Amazon EC2 Auto Scaling stia ancora lavorando alla sostituzione delle istanze nel gruppo Auto Scaling, il gruppo potrebbe avere da un minimo di 90 istanze a un massimo di 120. Dopo aver terminato con il gruppo, Amazon EC2 Auto Scaling può iniziare a sostituire le istanze nel pool caldo. Mentre ciò accade, il pool caldo potrebbe avere da un minimo di 9 istanze a un massimo di 12.

Impostare una policy di manutenzione delle istanze per il gruppo con dimensionamento automatico

È possibile creare una policy di manutenzione dell'istanza al momento della creazione di un gruppo con dimensionamento automatico. È possibile crearla anche per i gruppi esistenti.

Impostando una policy di manutenzione dell'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico, non è più necessario specificare i valori dei parametri di integrità minima e massima delle istanze, a meno che non si desideri ignorare la policy di manutenzione dell'istanza.

Nella console, Amazon EC2 Auto Scaling offre opzioni per aiutarti a iniziare.

Indice

- [Imposta una policy di manutenzione dell'istanza](#)
- [Rimuovere una policy di manutenzione delle istanze](#)

Imposta una policy di manutenzione dell'istanza

Per impostare una policy di manutenzione dell'istanza su un gruppo con dimensionamento automatico, utilizza uno dei seguenti metodi:

Console

Impostare una policy di manutenzione dell'istanza su un nuovo gruppo (console)

1. Segui le istruzioni in [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#) e completa ogni passaggio della procedura, fino al passaggio 11.
2. Nella sezione Configura le policy di dimensione e dimensionamento del gruppo, per Capacità desiderata, inserisci il numero iniziale di istanze da avviare.
3. Nella sezione Dimensionamento, in Limiti di dimensionamento, se il nuovo valore per la capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato. È possibile modificare questi limiti se necessario.
4. Per Dimensionamento automatico, scegli se desideri creare una policy di dimensionamento di monitoraggio degli obiettivi. È possibile creare questa policy anche dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico.

Se scegli la policy di dimensionamento del monitoraggio target, segui le istruzioni riportate in [Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#) per creare la policy.

5. Nella sezione Policy di manutenzione dell'istanza, scegli una delle opzioni disponibili:
 - **Avvio prima del termine:** è necessario eseguire il provisioning di una nuova istanza prima di poter chiudere un'istanza esistente. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano la disponibilità rispetto al risparmio.
 - **Termina e avvia:** le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano il risparmio rispetto alla disponibilità. È anche una buona scelta per le applicazioni che non dovrebbero avviare una capacità superiore a quella attualmente disponibile.
 - **Policy personalizzata:** questa opzione consente di impostare una policy con un intervallo minimo e massimo personalizzato per la quantità di capacità che si desidera rendere disponibile quando si sostituiscono le istanze. Questo approccio può aiutarti a raggiungere il giusto equilibrio tra costi e disponibilità.
6. Per Imposta una percentuale di integrità adeguata, inserisci i valori per uno o entrambi i campi seguenti. I campi abilitati variano a seconda dell'opzione scelta nel passaggio precedente.
 - **Min:** imposta la percentuale minima di integrità necessaria per procedere con la sostituzione delle istanze.
 - **Max:** imposta la percentuale massima di integrità possibile quando si sostituiscono le istanze.
7. Espandi la sezione Visualizza la capacità durante le sostituzioni in base alla capacità desiderata per confermare in che modo i valori di Min e Max si applicano al gruppo. I valori esatti utilizzati dipendono dal valore di capacità desiderato, che cambierà se il gruppo cresce.
8. Continuare con le fasi in [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#).

AWS CLI

Come impostare una policy di manutenzione dell'istanza su un nuovo gruppo (AWS CLI)

Aggiungi l'`--instance-maintenance-policy` opzione al [create-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente imposta una policy di manutenzione dell'istanza su un nuovo gruppo con dimensionamento automatico denominato *my-asg*.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template,Version='1' \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --min-size 1 \
  --max-size 10 \
  --desired-capacity 5 \
  --default-instance-warmup 20 \
  --instance-maintenance-policy '{
    "MinHealthyPercentage": 90,
    "MaxHealthyPercentage": 120
  }' \
  --vpc-zone-identifier "subnet-5e6example,subnet-613example,subnet-c93example"
```

Console

Come impostare una policy di manutenzione dell'istanza su un nuovo gruppo (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Dettagli, scegli Policy di manutenzione dell'istanza, Modifica.
5. Per impostare una policy di manutenzione dell'istanza sul gruppo, scegli una delle opzioni disponibili:
 - Avvio prima del termine: è necessario eseguire il provisioning di una nuova istanza prima di poter chiudere un'istanza esistente. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano la disponibilità rispetto al risparmio.
 - Termina e avvia: le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano il

risparmio rispetto alla disponibilità. È anche una buona scelta per le applicazioni che non dovrebbero avviare una capacità superiore a quella attualmente disponibile.

- Policy personalizzata: questa opzione consente di impostare una policy con un intervallo minimo e massimo personalizzato per la quantità di capacità che si desidera rendere disponibile quando si sostituiscono le istanze. Questo approccio può aiutarti a raggiungere il giusto equilibrio tra costi e disponibilità.
6. Per Imposta una percentuale di integrità adeguata, inserisci i valori per uno o entrambi i campi seguenti. I campi abilitati variano a seconda dell'opzione scelta nel passaggio precedente.
 - Min: imposta la percentuale minima di integrità necessaria per procedere con la sostituzione delle istanze.
 - Max: imposta la percentuale massima di integrità possibile quando si sostituiscono le istanze.
 7. Espandi la sezione Visualizza la capacità durante le sostituzioni in base alla capacità desiderata per confermare in che modo i valori di Min e Max si applicano al gruppo. I valori esatti utilizzati dipendono dal valore di capacità desiderato, che cambierà se il gruppo cresce.
 8. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Come impostare una policy di manutenzione dell'istanza su un gruppo esistente (AWS CLI)

Aggiungi l'`--instance-maintenance-policy` opzione al [update-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente imposta una policy di manutenzione dell'istanza per il gruppo con dimensionamento automatico specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --instance-maintenance-policy '{
    "MinHealthyPercentage": 90,
    "MaxHealthyPercentage": 120
  }'
```

Rimuovere una policy di manutenzione delle istanze

Se si desidera interrompere l'uso di un criterio di manutenzione dell'istanza con il gruppo con dimensionamento automatico, è possibile rimuoverlo.

Console

Per rimuovere una policy di manutenzione delle istanze (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Dettagli, scegli Policy di manutenzione dell'istanza, Modifica.
5. Scegli Nessuna policy di manutenzione dell'istanza.
6. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Come rimuovere una policy di manutenzione dell'istanza (AWS CLI)

Aggiungi l'`--instance-maintenance-policy` opzione al [update-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente rimuove la policy di manutenzione dell'istanza dal gruppo con dimensionamento automatico specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --instance-maintenance-policy '{  
    "MinHealthyPercentage": -1,  
    "MaxHealthyPercentage": -1  
  }'
```

Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling offre la possibilità di aggiungere ganci del ciclo di vita ai tuoi gruppi di Auto Scaling. Questi hook consentono di creare soluzioni che conoscono gli eventi nel ciclo di vita dell'istanza Auto Scaling e quindi eseguire un'operazione personalizzata sulle istanze quando si verifica l'evento del ciclo di vita corrispondente. Un hook del ciclo di vita fornisce un periodo di tempo specificato (un'ora, per impostazione predefinita) per attendere il completamento dell'operazione prima che l'istanza passi allo stato successivo.

Esempio di utilizzo degli hook del ciclo di vita con istanze Auto Scaling:

- Quando si verifica un evento di aumento orizzontale, l'istanza appena avviata completa la sequenza di avvio e passa allo stato di attesa. Quando l'istanza è in stato di attesa, esegue uno script per scaricare e installare il software necessario per l'applicazione, in modo che l'istanza sia del tutto pronta per iniziare a ricevere traffico. Dopo aver terminato l'installazione del software, lo script, invia il comando `complete-lifecycle-action` per continuare.
- Quando si verifica un evento scale-in, un lifecycle hook mette in pausa l'istanza prima che venga terminata e ti invia una notifica tramite Amazon. EventBridge Mentre l'istanza è in stato di attesa, puoi richiamare una AWS Lambda funzione o connetterti all'istanza per scaricare log o altri dati prima che l'istanza venga completamente terminata.

Un uso diffuso degli hook del ciclo di vita consiste nel controllare quando le istanze sono registrate con Elastic Load Balancing. Aggiungendo un hook del ciclo di vita di avvio al gruppo con scalabilità automatica, è possibile assicurarsi che gli script di bootstrap siano stati completati correttamente e che le applicazioni nelle istanze siano pronte per accettare il traffico prima che vengano registrate nel load balancer al termine dell'hook del ciclo di vita.

Indice

- [Disponibilità dell'hook del ciclo di vita](#)
- [Considerazioni e limitazioni per hook del ciclo di vita](#)
- [Risorse correlate](#)
- [Come funzionano i lifecycle hook nei gruppi di Auto Scaling](#)
- [Preparazione all'aggiunta di un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Recupero dello stato del ciclo di vita di destinazione tramite i metadati dell'istanza](#)
- [Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling](#)
- [Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling](#)
- [Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita](#)
- [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#)

Disponibilità dell'hook del ciclo di vita

Nella tabella seguente sono elencati gli hook del ciclo di vita disponibili per vari scenari.

Evento	Avvio o terminazione ¹ delle istanze	Durata massima dell'istanza : istanze sostitutive	Aggiornamento delle istanze : istanze sostitutive	Ribilanciamento della capacità : istanze sostitutive	Warm pool : istanze che entrano e escono dal warm pool
Avvio delle istanze	✓	✓	✓	✓	✓
Interruzione delle istanze	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Si applica a tutti gli avvii e le terminazioni, indipendentemente dal fatto che vengano avviati automaticamente o manualmente, ad esempio quando si chiamano le operazioni `SetDesiredCapacity` o `TerminateInstanceInAutoScalingGroup`. Non si applica quando si allegano o si distaccano istanze, si spostano istanze in modalità standby o si elimina il gruppo con l'opzione Forza eliminazione.

Considerazioni e limitazioni per hook del ciclo di vita

Quando lavori con gli hook del ciclo di vita, tieni presente le seguenti note e limitazioni:

- Amazon EC2 Auto Scaling fornisce il proprio ciclo di vita per facilitare la gestione dei gruppi di Auto Scaling. Questo ciclo di vita è diverso da quello di altre istanze. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [Ciclo di vita delle istanze Amazon EC2 Auto Scaling](#). Anche le istanze in un warm pool hanno il proprio ciclo di vita, come descritto in [Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool](#).
- Puoi utilizzare hook del ciclo di vita con istanze Spot, ma questi non impediscono a un'istanza di terminare nel caso in cui quella capacità non sia più disponibile, situazione che può verificarsi in qualsiasi momento, ricevendo un avviso di interruzione due minuti prima. Per ulteriori informazioni, consulta le [interruzioni delle istanze Spot](#) nella Amazon EC2 User Guide. Tuttavia, puoi abilitare il ribilanciamento della capacità per sostituire in modo proattivo le istanze Spot che hanno ricevuto una raccomandazione di ribilanciamento dal servizio EC2 Amazon Spot, un segnale che viene inviato quando un'istanza Spot è a elevato rischio di interruzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).

- Le istanze possono rimanere in stato di attesa per un determinato periodo di tempo. Il timeout di default per un hook del ciclo di vita è di un'ora (timeout dell'heartbeat). È disponibile anche un timeout globale che specifica il periodo di tempo massimo durante il quale è possibile mantenere un'istanza in uno stato di attesa. Il timeout globale è pari a 48 ore o 100 volte il timeout dell'heartbeat, a seconda di quale sia il valore minore.
- Il risultato dell'hook del ciclo di vita può essere **Abbandona** o **Continua**. Se un'istanza viene avviata, **continue** indica che le tue azioni hanno avuto successo e che Amazon EC2 Auto Scaling può mettere l'istanza in servizio. In caso contrario, **ABBANDONA** indica che le operazioni personalizzate hanno avuto esito negativo e che l'istanza può essere terminata e sostituita. Se un'istanza sta terminando, sia **abandon** (abbandona) che **continue** (continua) permettono la terminazione dell'istanza. Tuttavia, **abandon** (abbandona) interrompe qualsiasi operazione restante, ad esempio altri hook del ciclo di vita, mentre **continue** (continua) permette il completamento di qualsiasi altro hook del ciclo di vita.
- Amazon EC2 Auto Scaling limita la velocità con cui consente l'avvio delle istanze se gli hook del ciclo di vita non funzionano correttamente, quindi assicurati di testare e correggere eventuali errori permanenti nelle azioni del ciclo di vita.
- La creazione e l'aggiornamento degli hook del ciclo di vita utilizzando o un SDK offrono opzioni non AWS CLI disponibili AWS CloudFormation quando si crea un lifecycle hook da. AWS Management Console Ad esempio, il campo per specificare l'ARN di un argomento SNS o di una coda SQS non viene visualizzato nella console, perché Amazon Auto Scaling EC2 invia già eventi ad Amazon EventBridge. Questi eventi possono essere filtrati e reindirizzati a AWS servizi come Lambda, Amazon SNS e Amazon SQS in base alle esigenze.
- Puoi aggiungere più hook del ciclo di vita a un gruppo di Auto Scaling durante la creazione, chiamando l'[CreateAutoScalingGroup](#) API utilizzando, o un SDK. AWS CLI AWS CloudFormation Tuttavia, ogni hook deve avere la stessa destinazione di notifica e ruolo IAM, se specificati. Per creare lifecycle hook con obiettivi di notifica diversi e ruoli diversi, crea i lifecycle hook uno alla volta in chiamate separate all'API. [PutLifecycleHook](#)
- Se aggiungi un hook del ciclo di vita per l'avvio, il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità inizia non appena l'istanza raggiunge lo stato **InService**. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Considerazioni sul dimensionamento

- Le politiche di scalabilità dinamica si espandono e riducono in risposta ai dati CloudWatch metrici, come CPU e I/O di rete, aggregati su più istanze. Durante la scalabilità orizzontale, Amazon EC2 Auto Scaling non conta immediatamente una nuova istanza nei parametri aggregati delle istanze del gruppo Auto Scaling. Attende che l'istanza raggiunga lo stato InService e che la preparazione dell'istanza sia terminata. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento della preparazione dell'istanza di default, consulta [Considerazioni sulle prestazioni di dimensionamento](#).
- Su scala ridotta, i parametri aggregati delle istanze potrebbero non riflettere immediatamente la rimozione di un'istanza in fase di terminazione. L'istanza terminante smette di contare ai fini dei parametri aggregati dell'istanza del gruppo poco dopo l'inizio del flusso di lavoro di terminazione di Amazon Auto Scaling EC2 .
- Nella maggior parte dei casi, se vengono richiamati hook del ciclo di vita, le attività di dimensionamento basate su policy di dimensionamento semplice vengono sospese fino a quando le operazioni del ciclo di vita non sono completate e il tempo di raffreddamento è trascorso. Se imposti un intervallo lungo per il tempo di raffreddamento, la ripresa del dimensionamento richiede più tempo. Per ulteriori informazioni, consulta [Ulteriori ritardi causati dagli hook del ciclo di vita](#) nell'argomento Attesa. In generale, ti consigliamo di non utilizzare policy di dimensionamento semplici se puoi utilizzare invece policy di dimensionamento a fasi o di tracciamento mirate.

Risorse correlate

Per un video introduttivo, vedi [AWS re:Invent 2018: la gestione della capacità semplificata con Amazon Auto Scaling on. EC2 YouTube](#)

Forniamo alcuni frammenti di template JSON e YAML che puoi usare per capire come dichiarare gli hook del ciclo di vita nei tuoi modelli di stack. AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni, consulta il riferimento nella Guida per l'utente. [AWS::AutoScaling::LifecycleHook](#) AWS CloudFormation

Puoi anche visitare il nostro [GitHub repository](#) per scaricare modelli di esempio e script di dati utente per i lifecycle hook.


Per esempi sull'uso degli hook del ciclo di vita, consulta il seguente post sul blog.

- [Creazione di un sistema di backup per istanze scalate utilizzando Lambda e Amazon Run Command EC2](#)
- [Esegui il codice prima di terminare un'istanza di EC2 Auto Scaling](#).

Come funzionano i lifecycle hook nei gruppi di Auto Scaling

Un' EC2 istanza Amazon passa attraverso diversi stati dal momento in cui viene avviata fino alla sua chiusura. Puoi creare operazioni personalizzate affinché il tuo gruppo con dimensionamento automatico esegua operazioni quando un'istanza passa in uno stato di attesa a causa di un hook del ciclo di vita.

L'illustrazione seguente mostra le transizioni tra gli stati delle istanze di Auto Scaling quando si utilizzano i lifecycle hook per la scalabilità orizzontale e la scalabilità in entrata.



Come mostrato nel diagramma precedente:

1. Il gruppo con scalabilità automatica risponde a un evento di aumento orizzontale e inizia l'avvio di un'istanza.
2. L'hook del ciclo di vita mette l'istanza in uno stato di attesa (**Pending:Wait**) e poi esegue un'operazione personalizzata.

L'istanza rimane in stato di attesa fino a quando non hai completato l'operazione del ciclo di vita oppure finché non termina il periodo di timeout. Per impostazione predefinita, l'istanza rimane in stato di attesa per un'ora, dopo di che il gruppo con scalabilità automatica continua il processo di avvio o di terminazione (**Pending:Proceed**). Se ti serve più tempo, puoi riavviare il periodo di timeout mediante la registrazione di un heartbeat. Se completi l'operazione del ciclo di vita quando l'operazione personalizzata è stata completata e prima della scadenza del periodo di timeout, il periodo termina e il gruppo con scalabilità automatica continua il processo di avvio.

3. L'istanza entra nello stato `InService` e inizia il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità. Tuttavia, prima che l'istanza raggiunga lo stato `InService`, se il gruppo con scalabilità automatica è associato a un load balancer Elastic Load Balancer, l'istanza viene registrata con il load balancer, che inizia a controllarne l'integrità. Al termine del periodo di tolleranza per il controllo dello stato di integrità, Amazon EC2 Auto Scaling inizia a verificare lo stato di integrità dell'istanza.
4. Il gruppo con scalabilità automatica risponde a un evento di riduzione orizzontale e inizia l'avvio di un'istanza. Se il gruppo con scalabilità automatica viene usato con Elastic Load Balancing, l'istanza di terminazione viene prima deregistrata dal load balancer. Se per il load balancer è abilitato lo svuotamento connessione, prima di completare il processo di deregistrazione l'istanza interrompe l'accettazione di nuove connessioni e attende che quelle esistenti vengano scaricate.
5. L'hook del ciclo di vita mette l'istanza in uno stato di attesa (`Terminating:Wait`) e poi esegue un'operazione personalizzata.

L'istanza rimarrà in stato di attesa finché non avrai completato l'operazione del ciclo di vita oppure finché il periodo di timeout (un'ora per impostazione predefinita) non sarà terminato. Dopo aver completato l'hook del ciclo di vita o il periodo di timeout sarà scaduto, l'istanza passa allo stato successivo (`Terminating:Proceed`).

6. L'istanza è terminata.

Important

Anche le istanze in un warm pool hanno il proprio ciclo di vita con gli stati di attesa corrispondenti, come descritto in [Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool](#).

Preparazione all'aggiunta di un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica

Prima di aggiungere un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica, assicurati che lo script di dati utente o la destinazione di notifica siano configurati correttamente.

- Per utilizzare uno script di dati utente che consenta l'esecuzione di operazioni personalizzate sulle istanze durante l'avvio, non è necessario configurare una destinazione di notifica. Tuttavia, devi aver già creato il modello di avvio o la configurazione di avvio che specifichino lo script di dati utente e averli associati al gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni sugli script

dei dati utente, consulta [Esegui comandi sulla tua istanza Linux all'avvio](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- Per segnalare ad Amazon EC2 Auto Scaling quando l'azione del ciclo di vita è completa, devi aggiungere la chiamata [CompleteLifecycleAction](#) API allo script e devi creare manualmente un ruolo IAM con una policy che consenta alle istanze di Auto Scaling di chiamare questa API. Il modello di lancio o la configurazione di avvio devono specificare questo ruolo utilizzando un profilo di istanza IAM che viene collegato alle EC2 istanze Amazon al momento del lancio. Per ulteriori informazioni, consultare [Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling](#) e [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).
- Per utilizzare un servizio come Lambda per eseguire un'azione personalizzata, è necessario aver già creato una EventBridge regola e specificato una funzione Lambda come destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di una destinazione di notifica per le notifiche del ciclo di vita](#).
- Per consentire a Lambda di EC2 segnalare Amazon Auto Scaling quando l'azione del ciclo di vita è completa, devi aggiungere [CompleteLifecycleAction](#) la chiamata API al codice della funzione. Inoltre, devi avere associato al ruolo di esecuzione della funzione una policy IAM che conceda a Lambda l'autorizzazione per completare le operazioni del ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#).
- Per utilizzare un servizio come Amazon SNS o Amazon SQS per eseguire un'operazione personalizzata, devi aver già creato l'argomento SNS o la coda SQS e avere pronto il relativo Amazon Resource Name (ARN). Inoltre, devi aver già creato il ruolo IAM che consente ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere al tuo argomento SNS o al tuo target SQS e avere pronto il relativo ARN. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di una destinazione di notifica per le notifiche del ciclo di vita](#).

Note

Per impostazione predefinita, quando aggiungi un hook del ciclo di vita nella console, Amazon Auto EC2 Scaling invia notifiche sugli eventi del ciclo di vita ad Amazon EventBridge. L'utilizzo EventBridge o di uno script di dati utente è una best practice consigliata. Per creare un lifecycle hook che invii notifiche direttamente ad Amazon SNS o Amazon SQS, usa AWS CloudFormation, o un SDK per aggiungere AWS CLI l'hook del ciclo di vita.

Configurazione di una destinazione di notifica per le notifiche del ciclo di vita

È possibile aggiungere hook del ciclo di vita a un gruppo con scalabilità automatica per eseguire operazioni personalizzate quando un'istanza entra in stato di attesa. Puoi scegliere un servizio di destinazione in modo che queste operazioni vengano eseguite secondo il tuo approccio di sviluppo preferito.

Il primo approccio utilizza Amazon EventBridge per richiamare una funzione Lambda che esegue l'azione desiderata. Il secondo approccio prevede la creazione di un argomento Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) su cui vengono pubblicate le notifiche. I client possono sottoscrivere all'argomento SNS e ricevere messaggi pubblicati utilizzando un protocollo supportato. L'ultimo approccio prevede l'utilizzo di Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), un sistema di messaggistica utilizzato dalle applicazioni distribuite per scambiare messaggi tramite un modello di polling.

Come best practice, ti suggeriamo di utilizzare EventBridge. Le notifiche inviate ad Amazon SNS e Amazon SQS contengono le stesse informazioni delle notifiche a cui vengono inviate Amazon Auto EC2 Scaling. EventBridge In precedenza EventBridge, la pratica standard consisteva nell'inviare una notifica a SNS o SQS e integrare un altro servizio con SNS o SQS per eseguire azioni programmatiche. Oggi, EventBridge offre più opzioni per i servizi a cui rivolgersi e semplifica la gestione degli eventi utilizzando un'architettura serverless.

Le procedure seguenti illustrano come impostare la destinazione di notifica.

Ricorda che se disponi di uno script di dati utente nel modello di avvio o nella configurazione di avvio che configura le istanze al momento dell'avvio, non è necessario ricevere una notifica per eseguire operazioni personalizzate sulle istanze.

Indice

- [Indirizza le notifiche a Lambda utilizzando EventBridge](#)
- [Ricezione di notifiche tramite Amazon SNS](#)
- [Ricezione di notifiche tramite Amazon SQS](#)
- [Esempio di messaggio di notifica per Amazon SNS e Amazon SQS](#)

 Important

La EventBridge regola, la funzione Lambda, l'argomento Amazon SNS e la coda Amazon SQS che usi con i lifecycle hook devono sempre trovarsi nella stessa regione in cui hai creato il gruppo Auto Scaling.

Indirizza le notifiche a Lambda utilizzando EventBridge

È possibile configurare una EventBridge regola per richiamare una funzione Lambda quando un'istanza entra in uno stato di attesa. Amazon EC2 Auto Scaling invia una notifica degli eventi del ciclo di vita EventBridge sull'istanza in fase di avvio o chiusura e un token che puoi usare per controllare l'azione del ciclo di vita. Per esempi di questi eventi, consulta [Riferimento all' EC2 evento Amazon Auto Scaling](#).

 Note

Quando usi AWS Management Console per creare una regola di evento, la console aggiunge automaticamente le autorizzazioni IAM necessarie per concedere l' EventBridge autorizzazione a chiamare la tua funzione Lambda. Se crei una regola di evento utilizzando la AWS CLI, dovrai concedere tali autorizzazioni in modo esplicito.

Per informazioni su come creare regole di evento nella EventBridge console, consulta [Creazione di EventBridge regole Amazon che reagiscono agli eventi](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

- oppure -

Per un tutorial introduttivo rivolto agli utenti della console, consulta [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#). Questo tutorial mostra come creare una semplice funzione Lambda che ascolta gli eventi di lancio e li scrive in un CloudWatch registro Logs.

Per creare una EventBridge regola che richiami una funzione Lambda

1. Crea una funzione Lambda utilizzando la [console Lambda](#) e prendi nota del relativo Amazon Resource Name (ARN). Ad esempio, `arn:aws:lambda:region:123456789012:function:my-function`. È necessario l'ARN per creare un EventBridge obiettivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori AWS Lambda .

2. Per creare una regola che corrisponda agli eventi per l'avvio delle istanze, utilizza il seguente comando: [put-rule](#).

```
aws events put-rule --name my-rule --event-pattern file://pattern.json --state  
ENABLED
```

Gli esempi seguenti mostrano `pattern.json` per un'operazione del ciclo di vita per l'avvio di un'istanza. Sostituisci il testo *italics* con il nome del tuo gruppo Auto Scaling.

```
{  
  "source": [ "aws.autoscaling" ],  
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],  
  "detail": {  
    "AutoScalingGroupName": [ "my-asg" ]  
  }  
}
```

Se il comando viene eseguito correttamente, EventBridge risponde con l'ARN della regola. Prendi nota di questo ARN. Dovrai inserirlo una volta arrivato alla fase 4.

Per creare una regola che corrisponda ad altri eventi, modifica il modello di evento. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#).

3. Per specificare la funzione Lambda da utilizzare come destinazione per la regola, usa il seguente comando: [put-target](#).

```
aws events put-targets --rule my-rule --targets  
Id=1,Arn=arn:aws:lambda:region:123456789012:function:my-function
```

Nel comando precedente, *my-rule* è il nome specificato per la regola nel passaggio 2 e il valore per il `Arn` parametro è l'ARN della funzione creata nel passaggio 1.

4. Per aggiungere autorizzazioni che permettono alla regola di richiamare la funzione Lambda, utilizza il seguente comando Lambda: [add-permission](#). Questo comando affida il EventBridge service principal (`events.amazonaws.com`) e assegna le autorizzazioni alla regola specificata.

```
aws lambda add-permission --function-name my-function --statement-id my-unique-id \  
  --action 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com --source-arn  
arn:aws:events:region:123456789012:rule/my-rule
```

Nel precedente comando:

- *my-function* è il nome della funzione Lambda che si desidera che la regola utilizzi come destinazione.
- *my-unique-id* è un identificatore univoco definito per descrivere l'istruzione nella policy della funzione Lambda.
- *source-arn* è l'ARN della EventBridge regola.

Se eseguirai il comando correttamente, riceverai un output simile al seguente.

```
{
  "Statement": "{\"Sid\":\"my-unique-id\",
    \"Effect\":\"Allow\",
    \"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"},
    \"Action\":\"lambda:InvokeFunction\",
    \"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:my-function\",
    \"Condition\":
      {\"ArnLike\":
        {\"AWS:SourceArn\":
          \"arn:aws:events:us-west-2:123456789012:rule/my-rule\"}}}"
}
```

Il valore di `Statement` è una versione in formato stringa JSON dell'istruzione aggiunta alla policy della funzione Lambda.

5. Dopo aver seguito queste istruzioni, passa a [Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling](#) come fase successiva.

Ricezione di notifiche tramite Amazon SNS

Per impostare una destinazione di notifica (un argomento SNS) in modo da riceverla quando avviene un'operazione del ciclo di vita, puoi utilizzare Amazon SNS. Amazon SNS invia quindi le notifiche ai destinatari sottoscritti. Fino alla conferma della sottoscrizione, nessuna delle notifiche pubblicate nell'argomento viene inviata alla coda.

Come impostare le notifiche tramite Amazon SNS

1. Crea un argomento Amazon SNS utilizzando la [console Amazon SNS](#) o il seguente comando: [create-topic](#). Assicurati che l'argomento sia nella stessa Regione del gruppo con scalabilità

automatica che stai utilizzando. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

```
aws sns create-topic --name my-sns-topic
```

2. Prendi nota dell'Amazon Resource Name (ARN) dell'argomento, per esempio, `arn:aws:sns:region:123456789012:my-sns-topic`. Ne avrai bisogno per creare l'hook del ciclo di vita.
3. Crea un ruolo di servizio IAM per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere al tuo obiettivo di notifica Amazon SNS.

Per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere al tuo argomento SNS

- a. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
 - c. Scegliere Crea ruolo.
 - d. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
 - e. Per il tuo caso d'uso, in Casi d'uso per altri AWS servizi, scegli EC2 Auto Scaling e poi Auto EC2 Scaling Notification Access.
 - f. Scegli Next (Avanti) due volte per andare alla pagina Name, review, and create (Nomina, verifica e crea).
 - g. Per Nome ruolo, immettere un nome per il ruolo, (ad esempio **my-notification-role**), quindi scegliere Crea ruolo.
 - h. Nella pagina Roles (Ruoli) scegli il ruolo appena creato per aprire la pagina Summary (Riepilogo). Prendere nota del ruolo ARN. Ad esempio, `arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role`. Ne avrai bisogno per creare l'hook del ciclo di vita.
4. Dopo aver seguito queste istruzioni, passa a [Aggiunta di hook del ciclo di vita \(AWS CLI\)](#) come fase successiva.

Ricezione di notifiche tramite Amazon SQS

Per impostare una destinazione di notifica in modo da ricevere le notifiche quando avviene un'operazione del ciclo di vita, puoi utilizzare Amazon SQS. Una coda di tipo consumer deve quindi eseguire il polling di una coda SQS per eseguire operazioni su queste notifiche.

 Important

Le code FIFO non sono compatibili con gli hook del ciclo di vita.

Come impostare le notifiche tramite Amazon SQS

1. Crea una coda SQS usando la [console Amazon SQS](#). Assicurati che la coda sia nella stessa Regione del gruppo con scalabilità automatica che stai utilizzando. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su Amazon SQS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Queue Service.
2. Prendi nota dell'ARN della coda, ad esempio `arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue`. Ne avrai bisogno per creare l'hook del ciclo di vita.
3. Crea un ruolo di servizio IAM per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere al tuo obiettivo di notifica Amazon SQS.

Per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere alla tua coda SQS

- a. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
 - c. Scegliere Crea ruolo.
 - d. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
 - e. Per il tuo caso d'uso, in Casi d'uso per altri AWS servizi, scegli EC2 Auto Scaling e poi Auto EC2 Scaling Notification Access.
 - f. Scegli Next (Avanti) due volte per andare alla pagina Name, review, and create (Nomina, verifica e crea).
 - g. Per Nome ruolo, immettere un nome per il ruolo, (ad esempio **my-notification-role**), quindi scegliere Crea ruolo.
 - h. Nella pagina Roles (Ruoli) scegli il ruolo appena creato per aprire la pagina Summary (Riepilogo). Prendere nota del ruolo ARN. Ad esempio, `arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role`. Ne avrai bisogno per creare l'hook del ciclo di vita.
4. Dopo aver seguito queste istruzioni, passa a [Aggiunta di hook del ciclo di vita \(AWS CLI\)](#) come fase successiva.

Esempio di messaggio di notifica per Amazon SNS e Amazon SQS

Mentre l'istanza è in uno stato di attesa, un messaggio viene pubblicato alla destinazione di notifica Amazon SNS o Amazon SQS. Il messaggio include le informazioni seguenti:

- `LifecycleActionToken`: il token dell'azione del ciclo di vita.
- `AccountId`— L'ID. Account AWS
- `AutoScalingGroupName`: il nome del gruppo Auto Scaling.
- `LifecycleHookName`: il nome dell'hook del ciclo di vita.
- `EC2InstanceId`— L'ID dell' EC2 istanza.
- `LifecycleTransition`: il tipo di hook del ciclo di vita.
- `NotificationMetadata`: i metadati di notifica.

Di seguito è riportato un esempio di messaggio di notifica.

```
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2021-01-19T00:36:26.533Z
RequestId: 18b2ec17-3e9b-4c15-8024-ff2e8ce8786a
LifecycleActionToken: 71514b9d-6a40-4b26-8523-05e7ee35fa40
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
LifecycleHookName: my-hook
EC2InstanceId: i-0598c7d356eba48d7
LifecycleTransition: autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
NotificationMetadata: hook message metadata
```

Esempio di messaggio di notifica di test

Quando si aggiunge per la prima volta un hook del ciclo di vita, viene pubblicato un messaggio di notifica di test nella destinazione di notifica. Di seguito è riportato un esempio di messaggio di notifica di test.

```
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2021-01-19T00:35:52.359Z
RequestId: 18b2ec17-3e9b-4c15-8024-ff2e8ce8786a
Event: autoscaling:TEST_NOTIFICATION
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
```

```
AutoScalingGroupARN: arn:aws:autoscaling:us-  
west-2:123456789012:autoScalingGroup:042cba90-  
ad2f-431c-9b4d-6d9055bcc9fb:autoScalingGroupName/my-asg
```

Note

Per esempi di eventi forniti da Amazon EC2 Auto Scaling a EventBridge, consulta.

[Riferimento all' EC2 evento Amazon Auto Scaling](#)

Recupero dello stato del ciclo di vita di destinazione tramite i metadati dell'istanza

Ogni istanza Auto Scaling avviata passa attraverso diversi stati del ciclo di vita. Per richiamare operazioni personalizzate dall'interno di un'istanza che esegue operazioni su specifici passaggi allo stato del ciclo di vita specifico, devi recuperare lo stato del ciclo di vita di destinazione tramite i metadati dell'istanza.

Ad esempio, potrebbe essere necessario un meccanismo per rilevare la terminazione dell'istanza dall'interno dell'istanza per eseguire del codice sull'istanza prima che venga terminata. Puoi farlo scrivendo il codice che esamina lo stato del ciclo di vita di un'istanza direttamente dall'istanza. Se desideri continuare, puoi quindi aggiungere un hook del ciclo di vita al gruppo con dimensionamento automatico per mantenere l'istanza in esecuzione fino all'invio del comando `complete-lifecycle-action` da parte del codice.

Il ciclo di vita dell'istanza Auto Scaling ha due stati stabili primari, `InService` e `Terminated`, e due stati stabili secondari, `Detached` e `Standby`. Se utilizzi un warm pool, il ciclo di vita ha quattro stati stabili aggiuntivi: `Warmed:Hibernated`, `Warmed:Running`, `Warmed:Stopped` e `Warmed:Terminated`.

Quando un'istanza si prepara a passare a uno degli stati stazionari precedenti, Amazon EC2 Auto Scaling aggiorna il valore dell'elemento di metadati dell'istanza. `autoscaling/target-lifecycle-state` Per ottenere lo stato del ciclo di vita di destinazione dall'interno dell'istanza, è necessario utilizzare il servizio di metadati di istanza per recuperarlo dai metadati dell'istanza.

Note

I metadati delle istanze sono dati su un' EC2 istanza Amazon che le applicazioni possono utilizzare per interrogare le informazioni sull'istanza. Il servizio di metadati di istanza è un

componente su istanza utilizzato dal codice locale per accedere ai metadati dell'istanza. Il codice locale può includere script di dati utente o applicazioni in esecuzione sull'istanza.

Il codice locale può accedere ai metadati dell'istanza da un'istanza in esecuzione utilizzando uno dei due metodi: Instance Metadata Service Version 1 (IMDSv1) o Instance Metadata Service Version 2 (). IMDSv2 utilizza richieste orientate alla sessione e mitiga diversi tipi di vulnerabilità che potrebbero essere utilizzate per tentare di accedere ai metadati dell'istanza. Per dettagli su questi due metodi, consulta [Use IMDSv2](#) in the Amazon EC2 User Guide.

IMDSv2

```
[ec2-user ~]$ TOKEN=`curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ` \
&& curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" -v http://169.254.169.254/latest/meta-data/autoscaling/target-lifecycle-state
```

IMDSv1

```
[ec2-user ~]$ curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/autoscaling/target-lifecycle-state
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
InService
```

Lo stato del ciclo di vita di destinazione è lo stato a cui l'istanza sta passando. Lo stato del ciclo di vita corrente è lo stato in cui si trova l'istanza. I due stati possono coincidere quando l'operazione del ciclo di vita viene completata e l'istanza termina la transizione allo stato del ciclo di vita di destinazione. Non è possibile recuperare lo stato del ciclo di vita corrente dell'istanza dai metadati dell'istanza.

Amazon EC2 Auto Scaling ha iniziato a generare lo stato del ciclo di vita previsto il 10 marzo 2022. Se l'istanza passa a uno degli stati del ciclo di vita di destinazione dopo tale data, l'elemento dello stato del ciclo di vita di destinazione è presente nei metadati dell'istanza. In caso contrario, non è presente e ricevi un errore HTTP 404.

Per ulteriori informazioni sul recupero dei metadati dell'istanza, consulta [Recupera i metadati dell'istanza nella Amazon User Guide](#). EC2

Consulta la sezione [Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita](#) per un tutorial che mostra come creare un hook del ciclo di vita con un'operazione personalizzata in uno script di dati utente che utilizza lo stato del ciclo di vita di destinazione.

 Important

Per assicurarti di poter richiamare un'azione personalizzata il prima possibile, il codice locale deve interrogare spesso IMDS e riprovare a correggere gli errori.

Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling

Per mettere le istanze Auto Scaling in uno stato di attesa ed eseguire operazioni personalizzate su di esse, puoi aggiungere hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica. Le operazioni personalizzate vengono eseguite all'avvio o prima della fine delle istanze. Le istanze rimarranno in stato di attesa finché non avrai completato l'operazione del ciclo di vita oppure finché il periodo di timeout non sarà terminato.

Dopo aver creato un gruppo Auto Scaling da AWS Management Console, è possibile aggiungervi uno o più hook del ciclo di vita, fino a un totale di 50 hook del ciclo di vita. Puoi anche utilizzare AWS CLI AWS CloudFormation, o un SDK per aggiungere hook del ciclo di vita a un gruppo Auto Scaling durante la creazione.

Per impostazione predefinita, quando aggiungi un hook del ciclo di vita nella console, Amazon Auto EC2 Scaling invia notifiche sugli eventi del ciclo di vita ad Amazon EventBridge. L'utilizzo EventBridge o di uno script di dati utente è una best practice consigliata. Per creare un hook del ciclo di vita che invii notifiche direttamente ad Amazon SNS o Amazon SQS, puoi utilizzare [put-lifecycle-hook](#)il comando, come mostrato negli esempi in questo argomento.

Indice

- [Come aggiungere hook del ciclo di vita \(console\)](#)
- [Aggiunta di hook del ciclo di vita \(AWS CLI\)](#)

Come aggiungere hook del ciclo di vita (console)

Per aggiungere un hook del ciclo di vita a un gruppo con dimensionamento automatico, segui questa procedura. Per aggiungere hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale (avvio delle

istanze) o il dimensionamento verticale (terminazione delle istanze o restituzione a un pool caldo), devi creare due hook separati.

Prima di iniziare, assicurati di avere impostato un'operazione personalizzata, a seconda delle necessità, come descritto in [Preparazione all'aggiunta di un hook del ciclo di vita al gruppo con scalabilità automatica](#).

Per aggiungere un hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico. Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Lifecycle hooks (Hook del ciclo di vita), scegliere Create lifecycle hook (Crea hook del ciclo di vita).
4. Per definire un hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale (avvio delle istanze), procedi come descritto di seguito:
 - a. Per Lifecycle hook name (Nome hook del ciclo di vita) specificare un nome per l'hook del ciclo di vita.
 - b. In Lifecycle transition (Transizione ciclo di vita), scegli Instance launch (Avvia istanza).
 - c. Per Timeout heartbeat, specifica quanto a lungo, in secondi, le istanze debbano rimanere in uno stato di attesa durante il dimensionamento orizzontale prima che l'hook scada. L'intervallo è tra 30 e 7200 secondi. L'impostazione di un periodo di timeout esteso fornisce più tempo per il completamento dell'operazione personalizzata. Quindi, se finisci prima della fine del periodo di timeout, invia il [complete-lifecycle-action](#) comando per consentire all'istanza di passare allo stato successivo.
 - d. Per Default result (Risultato di default), specifica l'operazione da intraprendere quando gli hook del ciclo di vita scadono o si verifica un errore imprevisto. Puoi scegliere di CONTINUARE o ABBANDONARE.
 - Se scegli CONTINUA, il gruppo con dimensionamento automatico può procedere con qualsiasi altro hook del ciclo di vita e quindi mettere l'istanza in servizio.
 - Se scegli ABBANDONA, il gruppo con dimensionamento automatico arresta tutte le operazioni rimanenti e termina l'istanza immediatamente.
 - e. (Facoltativo) Per i metadati di notifica, specifica altre informazioni da includere quando Amazon EC2 Auto Scaling invia un messaggio alla destinazione della notifica.

5. Scegli Create (Crea).

Per aggiungere un hook del ciclo di vita per il dimensionamento verticale

1. Scegli Crea hook del ciclo di vita per continuare da dove avevi interrotto dopo aver creato un hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale.
2. Per definire un hook del ciclo di vita per il dimensionamento (istanze che terminano o ritornano a un pool caldo), procedi come segue:
 - a. Per Lifecycle hook name (Nome hook del ciclo di vita) specificare un nome per l'hook del ciclo di vita.
 - b. In Lifecycle transition (Transizione ciclo di vita) scegli Instance terminate (Terminazione istanza).
 - c. Per Timeout heartbeat, specifica quanto a lungo, in secondi, le istanze debbano rimanere in uno stato di attesa durante il dimensionamento orizzontale prima che l'hook scada. Ti consigliamo un breve periodo di timeout 30 da 2 a 120 secondi, a seconda del tempo necessario per eseguire le attività finali, come ad esempio EC2 estrarre i log da CloudWatch.
 - d. In Default result (Risultato di default), specifica l'operazione che il gruppo con scalabilità automatica deve intraprendere una volta scaduto il timeout o se si verifica un errore imprevisto. Sia ABANDON (ABBANDONA) sia CONTINUE (CONTINUA) permettono all'istanza di terminare.
 - Se scegli CONTINUE (CONTINUA), il gruppo con scalabilità automatica può procedere con qualsiasi operazione restante, ad esempio altri hook del ciclo di vita, prima della terminazione.
 - Se scegli ABBANDONA, il gruppo con dimensionamento automatico termina l'istanza immediatamente.
 - e. (Facoltativo) Per i metadati di notifica, specifica altre informazioni da includere quando Amazon EC2 Auto Scaling invia un messaggio alla destinazione della notifica.

3. Scegli Create (Crea).

Aggiunta di hook del ciclo di vita (AWS CLI)

Creare e aggiornare hook del ciclo di vita utilizzando il comando [put-lifecycle-hook](#).

Per eseguire un'operazione di aumento orizzontale, utilizza il comando seguente.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
```

Per eseguire un'operazione di riduzione orizzontale, utilizza invece il comando seguente.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

Per ricevere notifiche utilizzando Amazon SNS o Amazon SQS, aggiungi le opzioni `--notification-target-arn` e `--role-arn`.

Nell'esempio seguente viene creato un hook del ciclo di vita che specifica un argomento SNS denominato *my-sns-topic* come destinazione di notifica.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING \  
  --notification-target-arn arn:aws:sns:region:123456789012:my-sns-topic \  
  --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role
```

L'argomento riceve una notifica di test con la seguente coppia chiave-valore:

```
"Event": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION"
```

Per impostazione predefinita, il [put-lifecycle-hook](#) comando crea un hook del ciclo di vita con un timeout del battito cardiaco di 3600 secondi (un'ora).

Per modificare il timeout dell'heartbeat per un hook del ciclo di vita esistente, aggiungere l'opzione `--heartbeat-timeout`, come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook --lifecycle-hook-name my-termination-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --heartbeat-timeout 120
```

Se un'istanza è già in stato di attesa, puoi impedire il timeout del lifecycle hook registrando un heartbeat, utilizzando il comando CLI. [record-lifecycle-action-heartbeat](#) Ciò estende il periodo di timeout del valore di timeout specificato al momento della creazione dell'hook del ciclo di vita. Se

finisci prima della fine del periodo di timeout, puoi inviare il comando [complete-lifecycle-action](#) CLI per consentire all'istanza di passare allo stato successivo. Per maggiori informazioni ed esempi, consulta [Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling](#).

Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling

Quando un gruppo con scalabilità automatica risponde a un evento del ciclo di vita, mette l'istanza in stato di attesa e invia una notifica di evento. Mentre l'istanza è in stato di attesa, è possibile eseguire un'operazione personalizzata.

Completare l'azione del ciclo di vita con il risultato di CONTINUE è utile se termini prima della scadenza del periodo di timeout. Se non completi l'azione del ciclo di vita, l'hook del ciclo di vita passa allo stato specificato per Risultato predefinito al termine del periodo di timeout.

Indice

- [Completa un'operazione del ciclo di vita \(manuale\)](#)
- [Completa un'operazione del ciclo di vita \(automatico\)](#)

Completa un'operazione del ciclo di vita (manuale)

La procedura seguente è relativa all'interfaccia della riga di comando e non è supportata nella console. Le informazioni che devono essere sostituite, ad esempio l'ID dell'istanza o il nome di un gruppo con scalabilità automatica, vengono visualizzate in corsivo.

Completamento di un'operazione del ciclo di vita (AWS CLI)

1. Se necessiti di più tempo per completare l'operazione personalizzata, utilizza il comando [record-lifecycle-action-heartbeat](#) per riavviare il periodo di timeout e mantenere l'istanza in uno stato di attesa. Ad esempio, se il periodo di timeout è di un'ora e si chiama questo comando dopo 30 minuti, l'istanza rimane in uno stato di attesa per un'ulteriore ora, ossia per un totale di 90 minuti.

Puoi specificare il token di operazione del ciclo di vita ricevuto con la [notifica](#), come illustrato nel comando seguente.

```
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --lifecycle-action-  
token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```


In alternativa, puoi specificare l'ID dell'istanza ricevuta con la [notifica](#) come mostrato nel comando seguente.

```
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --instance-id i-1a2b3c4d
```

2. Se completate l'azione personalizzata prima della fine del periodo di timeout, utilizzate il [complete-lifecycle-action](#) comando in modo che il gruppo Auto Scaling possa continuare ad avviare o terminare l'istanza. Puoi specificare il token dell'operazione del ciclo di vita, come mostrato nel comando seguente.

```
aws autoscaling complete-lifecycle-action --lifecycle-action-result CONTINUE \  
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

In alternativa, puoi specificare l'ID dell'istanza, come mostrato nel comando seguente.

```
aws autoscaling complete-lifecycle-action --lifecycle-action-result CONTINUE \  
  --instance-id i-1a2b3c4d --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Completare un'operazione del ciclo di vita (automatico)

Se disponi di uno script di dati utente che configura le istanze dopo l'avvio, non è necessario completare manualmente le operazioni del ciclo di vita. È possibile aggiungere il [complete-lifecycle-action](#) comando allo script. Lo script può recuperare l'ID dell'istanza dai metadati dell'istanza e segnalare ad Amazon Auto EC2 Scaling quando gli script di bootstrap sono stati completati correttamente.

Se non lo stai già facendo, aggiorna lo script per recuperare l'ID istanza dai metadati dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Recupera i metadati dell'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.


Se utilizzi Lambda, puoi anche impostare un callback nel codice della funzione per consentire al ciclo di vita dell'istanza di procedere se l'operazione personalizzata viene eseguita correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#).

Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita

Un modo comune per creare azioni personalizzate per i lifecycle hook consiste nell'utilizzare le notifiche che Amazon EC2 Auto Scaling invia ad altri servizi, come Amazon EventBridge. Tuttavia, puoi evitare di dover creare un'infrastruttura aggiuntiva utilizzando invece uno script di dati utente per spostare il codice che configura le istanze e completa l'operazione del ciclo di vita nelle istanze stesse.

Il seguente tutorial illustra le nozioni di base su come utilizzare uno script di dati utente e i metadati dell'istanza. È possibile creare una configurazione di base del gruppo con scalabilità automatica con uno script di dati utente che legge lo [stato del ciclo di vita di destinazione](#) delle istanze del gruppo ed esegue un'operazione di callback in una fase specifica del ciclo di vita di un'istanza per continuare il processo di avvio.

La seguente illustrazione riassume il flusso di un evento di scalabilità orizzontale quando si utilizza uno script di dati utente per eseguire un'azione personalizzata. Dopo l'avvio di un'istanza, il ciclo di vita dell'istanza viene sospeso fino al completamento dell'hook del ciclo di vita, tramite timeout o facendo sì che Amazon Auto Scaling EC2 riceva un segnale di continuazione.



Indice

- [Passaggio 1: creazione di un ruolo IAM con autorizzazioni per completare le operazioni del ciclo di vita](#)
- [Passaggio 2: creazione di un modello di avvio e inclusione del ruolo IAM e di uno script di dati utente](#)
- [Passaggio 3: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Passaggio 4: aggiunta di un hook del ciclo di vita](#)

- [Passaggio 5: test e verifica della funzionalità](#)
- [Fase 6: pulizia](#)
- [Risorse correlate](#)

Passaggio 1: creazione di un ruolo IAM con autorizzazioni per completare le operazioni del ciclo di vita

Quando utilizzi l'SDK AWS CLI o un AWS SDK per inviare un callback per completare le azioni del ciclo di vita, devi utilizzare un ruolo IAM con autorizzazioni per completare le azioni del ciclo di vita.

Come creare la policy

1. Nella console IAM, apri [Policies \(Policy\)](#), quindi seleziona Create policy (Crea policy).
2. Scegli la scheda JSON.
3. Nella casella Policy Document (Documento della policy), copia e incolla il documento della policy seguente nella casella. Sostituiscilo *sample text* con il tuo numero di account e il nome del gruppo Auto Scaling che desideri creare (**TestAutoScalingEvent-group**).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:autoscaling:*:123456789012:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/TestAutoScalingEvent-group"
    }
  ]
}
```

4. Scegli Next (Successivo).
5. In Policy name (Nome policy), inserisci **TestAutoScalingEvent-policy**. Scegli Create Policy (Crea policy).

Dopo aver creato la policy, puoi creare un ruolo che la utilizzi.

Come creare il ruolo

1. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
2. Scegliere Crea ruolo.
3. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
4. Per il tuo caso d'uso, scegli EC2e poi scegli Avanti.
5. In Aggiungi autorizzazioni, scegli la politica che hai creato (TestAutoScalingEvent-policy). Quindi, seleziona Next (Successivo).
6. Nella pagina Nome, revisione e creazione, per Nome ruolo, inserisci **TestAutoScalingEvent-role** e scegli Crea ruolo.

Passaggio 2: creazione di un modello di avvio e inclusione del ruolo IAM e di uno script di dati utente

Crea un modello di avvio da utilizzare con un gruppo con scalabilità automatica. Includi il ruolo IAM creato e lo script di dati utente di esempio fornito.

Per creare un modello di avvio

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Scegli Crea modello di avvio.
3. In Launch template name (Nome del modello di) avvio, inserisci **TestAutoScalingEvent-template**.
4. In Auto Scaling guidance (Guida Auto Scaling), seleziona la casella di controllo.
5. Per Application and OS Images (Amazon Machine Image) (Immagini di applicazioni e SO (Amazon Machine Image)), scegli Amazon Linux 2 (HVM), tipo di volume SSD, 64 bit (x86) dall'elenco Avvio rapido.
6. Per Tipo di istanza, scegli un tipo di EC2 istanza Amazon (ad esempio, «t2.micro»).
7. In Advanced details (Dettagli avanzati), espandi la sezione per visualizzare i campi.
8. Per il profilo dell'istanza IAM, scegli il nome del profilo dell'istanza IAM del tuo ruolo IAM (TestAutoScalingEvent-role). Un profilo di istanza è un contenitore per un ruolo IAM che consente EC2 ad Amazon di passare il ruolo IAM a un'istanza all'avvio dell'istanza.

Se hai creato un ruolo IAM utilizzando la console IAM, la console ha creato automaticamente un profilo dell'istanza assegnandogli lo stesso nome del ruolo a cui corrisponde.

9. Nel campo User data (Dati utente), incolla lo script riportato di seguito. Sostituite il testo di esempio `group_name` con il nome del gruppo Auto Scaling che desiderate creare e `region` con quello che Regione AWS desiderate venga utilizzato dal gruppo Auto Scaling.

```
#!/bin/bash

function get_target_state {
    echo $(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/autoscaling/target-
lifecycle-state)
}

function get_instance_id {
    echo $(curl -s http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id)
}

function complete_lifecycle_action {
    instance_id=$(get_instance_id)
    group_name='TestAutoScalingEvent-group'
    region='us-west-2'

    echo $instance_id
    echo $region
    echo $(aws autoscaling complete-lifecycle-action \
        --lifecycle-hook-name TestAutoScalingEvent-hook \
        --auto-scaling-group-name $group_name \
        --lifecycle-action-result CONTINUE \
        --instance-id $instance_id \
        --region $region)
}

function main {
    while true
    do
        target_state=$(get_target_state)
        if [ \"$target_state\" = \"InService\" ]; then
            # Change hostname
            export new_hostname=\"${group_name}-${instance_id}\"
            hostname $new_hostname
            # Send callback
            complete_lifecycle_action
        fi
    done
}
```

```
        break
    fi
    echo $target_state
    sleep 5
done
}

main
```

Questo script di dati utente d'esempio svolge le seguenti operazioni:

- Chiama i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita di destinazione e l'ID dell'istanza dai metadati dell'istanza
- Recupera ripetutamente lo stato del ciclo di vita di destinazione fino a quando non cambia in InService
- Cambia il nome host dell'istanza anteponendo l'ID istanza al nome del gruppo con scalabilità automatica, se lo stato del ciclo di vita di destinazione è InService
- Invia un callback chiamando il comando complete-lifecycle-action CLI per segnalare Amazon Auto EC2 Scaling al processo di avvio CONTINUE EC2

10. Scegli Crea modello di avvio.

11. Nella pagina di conferma, scegli Crea gruppo con dimensionamento automatico).

Note

Per altri esempi che puoi usare come riferimento per lo sviluppo del tuo script di dati utente, consulta il [GitHub repository](#) per Amazon EC2 Auto Scaling.

Passaggio 3: creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

Dopo avere creato il modello di avvio, crea un gruppo con scalabilità automatica.

Creazione di un gruppo con scalabilità automatica

1. Nella pagina Choose launch template or configuration (Scegli il modello o la configurazione di avvio), per Auto Scaling group name (Nome gruppo con scalabilità automatica) inserisci un nome per il gruppo con scalabilità automatica (**TestAutoScalingEvent-group**).

2. Scegli Next (Successivo) per andare alla pagina Choose instance launch options (Scegli le opzioni di avvio dell'istanza).
3. In Network (Rete), scegli un VPC.
4. Per Availability Zones and subnets (Zone di disponibilità e sottoreti), scegli una o più sottoreti da una o più zone di disponibilità.
5. Nella sezione Instance type requirements (Requisiti del tipo di istanza), utilizza l'impostazione di default per semplificare questo passaggio. (Non sovrascrivere il modello di avvio.) Per questo tutorial, avvierai solo un'istanza on demand utilizzando il tipo di istanza specificato nel modello di avvio.
6. Scegli Skip to review (Passa alla revisione) nella parte inferiore della schermata.
7. Nella pagina Review (Revisione), rivedi le impostazioni del gruppo con scalabilità automatica, quindi scegli Create Auto Scaling group (Crea gruppo con scalabilità automatica).

Passaggio 4: aggiunta di un hook del ciclo di vita

Aggiungi un hook del ciclo di vita per mantenere l'istanza in uno stato di attesa fino al completamento dell'operazione del ciclo di vita.

Per aggiungere un hook del ciclo di vita

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico. Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Nel riquadro inferiore, nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Lifecycle hooks (Hook del ciclo di vita), scegli Create lifecycle hook (Crea hook del ciclo di vita).
4. Per definire un hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale (avvio delle istanze), procedi come descritto di seguito:
 - a. In Lifecycle hook name (Nome hook del ciclo di vita), inserisci **TestAutoScalingEvent-hook**.
 - b. In Lifecycle transition (Transizione ciclo di vita), scegli Instance launch (Avvia istanza).
 - c. In Heartbeat timeout (Timeout dell'heartbeat), inserisci **300** per il numero di secondi di attesa del callback dallo script di dati utente.

- d. In Default result (Risultato di default), scegli ABANDON (ABBANDONA). Se l'hook va in timeout senza ricevere un callback dallo script dei dati utente, il gruppo con scalabilità automatica termina la nuova istanza.
 - e. (Facoltativo) Lascia vuoto il campo Notification metadata (Metadati della notifica).
5. Scegli Create (Crea).

Passaggio 5: test e verifica della funzionalità

Per effettuare il test della funzionalità, aggiorna il gruppo con scalabilità automatica aumentando di 1 la capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica. Lo script dei dati utente viene eseguito e inizia a controllare lo stato del ciclo di vita di destinazione dell'istanza subito dopo l'avvio dell'istanza. Lo script modifica il nome host e invia un'operazione di callback quando lo stato del ciclo di vita di destinazione è InService. Solitamente, il completamento di questo processo richiede solo pochi secondi.

Per aumentare le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico. Puoi visualizzare i dettagli in un pannello inferiore mentre continui a visualizzare le righe superiori del pannello superiore.
3. Nel riquadro inferiore, nella scheda Details (Dettagli) scegli Group details (Dettagli gruppo), Edit (Modifica).
4. Per Desired capacity (Capacità desiderata), aumentare il valore corrente di 1.
5. Scegli Aggiorna. Durante l'avvio o la terminazione di un'istanza, la colonna Status (Stato) visualizza lo stato Updating capacity (Aggiornamento della capacità).

Dopo avere aumentato la capacità desiderata, puoi verificare che l'istanza sia stata avviata correttamente e che non sia terminata dalla descrizione delle attività di dimensionamento.

Come visualizzare le attività di dimensionamento

1. Dalla pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling), seleziona il gruppo.
2. Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con scalabilità automatica ha avviato correttamente le istanze.

3. Se lo script di dati utente non riesce, al termine del periodo di timeout viene visualizzata un'attività di dimensionamento con uno stato di Canceled e un messaggio di stato di Instance failed to complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42EXAMPLE was abandoned: Lifecycle Action Completed with ABANDON Result.

Fase 6: pulizia

Se hai finito di utilizzare le risorse create appositamente per il tutorial, segui questa procedura per eliminarle.

Come eliminare l'hook del ciclo di vita

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Lifecycle hooks (Hook del ciclo di vita), scegli Create lifecycle hook (Crea hook del ciclo di vita)(TestAutoScalingEvent-hook).
4. Scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).
5. Per confermare, scegli di nuovo Delete (Elimina).

Per eliminare il modello di avvio

1. Apri la [pagina dei modelli di Launch](#) della EC2 console Amazon.
2. Seleziona il modello di avvio (TestAutoScalingEvent-template), quindi scegli Actions (Operazioni), Delete template (Elimina modello).
3. Quando viene richiesta la conferma, digitare **Delete** per confermare l'eliminazione del modello di avvio specificato e scegliere Delete (Elimina).

Se hai finito di lavorare con il gruppo con scalabilità automatica di esempio, eliminalo. Puoi anche eliminare il ruolo IAM e la policy di autorizzazione creati.

Per eliminare il gruppo con scalabilità automatica

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica (TestAutoScalingEvent-group), quindi scegli Delete (Elimina).

3. Quando viene richiesta la conferma, digita **delete** per confermare l'eliminazione del gruppo con dimensionamento automatico specificato e scegli Elimina.

Un'icona di caricamento nella colonna Nome indica che il gruppo con dimensionamento automatico è in fase di eliminazione. Sono necessari alcuni minuti per terminare le istanze ed eliminare il gruppo.

Per eliminare il ruolo IAM

1. Apri la [pagina Roles \(Ruoli\)](#) della console IAM.
2. Seleziona il ruolo della funzione (TestAutoScalingEvent-role).
3. Scegliere Delete (Elimina).
4. Quando viene richiesta la conferma, digita il nome del ruolo e scegli Delete (Elimina).

Come eliminare la policy IAM

1. Apri la pagina [Policies \(Policy\)](#) nella console IAM.
2. Seleziona la policy creata (TestAutoScalingEvent-policy).
3. Scegli Operazioni > Elimina.
4. Quando viene richiesta la conferma, digita il nome della policy e scegli Delete (Elimina).

Risorse correlate

I seguenti argomenti correlati possono essere utili per lo sviluppo di codice che richiama azioni sulle istanze in base ai dati disponibili nei metadati dell'istanza.

- [Recupero dello stato del ciclo di vita di destinazione tramite i metadati dell'istanza](#). Questa sezione descrive lo stato del ciclo di vita per altri casi d'uso, come la chiusura dell'istanza.
- [Come aggiungere hook del ciclo di vita \(console\)](#). Questa procedura mostra come aggiungere lifecycle hook sia per il dimensionamento orizzontale (avvio delle istanze) che per il dimensionamento verticale (istanze che terminano o ritornano a un pool caldo).
- [Categorie di metadati delle istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide. Questo argomento elenca tutte le categorie di metadati delle istanze che puoi utilizzare per richiamare azioni sulle istanze. EC2

Per un tutorial che mostra come usare Amazon per EventBridge creare regole che richiamano le funzioni Lambda in base agli eventi che si verificano alle istanze del tuo gruppo Auto Scaling, consulta. [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#)


Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda

In questo esercizio, crei una EventBridge regola Amazon che include uno schema di filtro che, se abbinato, richiama una AWS Lambda funzione come obiettivo della regola. Forniamo il modello di filtro e il codice di funzione di esempio da utilizzare.

Se tutto è configurato correttamente, al termine di questo tutorial, la funzione Lambda eseguirà un'operazione personalizzata all'avvio delle istanze. L'azione personalizzata registra semplicemente l'evento nel flusso di log CloudWatch Logs associato alla funzione Lambda.

Se questa operazione ha esito positivo, la funzione Lambda esegue anche un callback per consentire al ciclo di vita dell'istanza di procedere, ma consente all'istanza di abbandonare l'avvio e terminare se l'operazione fallisce.

La seguente illustrazione riassume il flusso di un evento di scalabilità orizzontale quando si utilizza una funzione Lambda per eseguire un'azione personalizzata. Dopo l'avvio di un'istanza, il ciclo di vita dell'istanza viene sospeso fino al completamento dell'hook del ciclo di vita, tramite timeout o facendo sì che Amazon Auto Scaling EC2 riceva un segnale di continuazione.



Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Passaggio 1: creazione di un ruolo IAM con autorizzazioni per completare le operazioni del ciclo di vita](#)

- [Passaggio 2: creazione di una funzione Lambda](#)
- [Fase 3: Creare una regola EventBridge](#)
- [Passaggio 4: aggiunta di un hook del ciclo di vita](#)
- [Passaggio 5: test e verifica dell'evento](#)
- [Fase 6: pulizia](#)
- [Risorse correlate](#)

Prerequisiti

Prima di iniziare questa esercitazione, crea un gruppo con scalabilità automatica, se non hai già uno. Per creare un gruppo Auto Scaling, apri la pagina dei [gruppi Auto Scaling](#) della console EC2 Amazon e scegli Crea gruppo Auto Scaling.

Passaggio 1: creazione di un ruolo IAM con autorizzazioni per completare le operazioni del ciclo di vita

Prima di creare una funzione Lambda, è necessario innanzitutto creare un ruolo di esecuzione e una policy di autorizzazioni per permettere a Lambda di completare gli hook del ciclo di vita.

Come creare la policy

1. Nella console IAM, apri [Policies \(Policy\)](#), quindi seleziona Create policy (Crea policy).
2. Scegli la scheda JSON.
3. Nella casella Documento di policy, incolla il seguente documento di policy nella casella, sostituendo il testo *italics* con il tuo numero di account e il nome del tuo gruppo Auto Scaling.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:CompleteLifecycleAction"
      ],
    }
  ]
}
```

```
"Resource":  
  "arn:aws:autoscaling:*:123456789012:autoScalingGroup*:autoScalingGroupName/  
  my-asg"  
  }  
]  
}
```

4. Scegli Next (Successivo).
5. In Policy name (Nome policy), inserisci **LogAutoScalingEvent-policy**. Scegli Create Policy (Crea policy).

Dopo aver creato la policy, puoi creare un ruolo che la utilizzi.

Come creare il ruolo

1. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
2. Scegliere Crea ruolo.
3. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
4. Per il tuo caso d'uso, scegli Lambda quindi scegli Successivo.
5. In Aggiungi autorizzazioni, scegli la politica che hai creato (LogAutoScalingEvent-policy) e la politica denominata. AWSLambdaBasicExecutionRole Quindi, seleziona Next (Successivo).

Note

La AWSLambdaBasicExecutionRolepolicy dispone delle autorizzazioni necessarie alla funzione per scrivere i log in Logs. CloudWatch

6. Nella pagina Nome, revisione e creazione, per Nome ruolo, inserisci **LogAutoScalingEvent-role** e scegli Crea ruolo.

Passaggio 2: creazione di una funzione Lambda

Crea una funzione Lambda affinché serva da destinazione per gli eventi. La funzione Lambda di esempio, scritta in Node.js, viene richiamata da EventBridge quando viene emesso un evento corrispondente da Amazon Auto EC2 Scaling.

Per creare una funzione Lambda

1. Aprire la [pagina Functions \(Funzioni\)](#) nella console Lambda.
2. Scegli Create function (Crea funzione) e Author from scratch (Crea da zero).
3. In Basic information (Informazioni di base) , per Function name (Nome funzione) , inserisci **LogAutoScalingEvent**.
4. Per Runtime, scegli Node.js 18.x.
5. Scorri verso il basso e scegli Cambia ruolo di esecuzione predefinito e in Ruolo di esecuzione scegli Utilizza un ruolo esistente.
6. Per Ruolo esistente, scegli -role. LogAutoScalingEvent
7. Non modificare gli altri valori di default.
8. Scegli Crea funzione. Verrai riportato alla configurazione e al codice della funzione.
9. Con la funzione LogAutoScalingEvent ancora aperta nella console, in Codice della funzione, nell'editor, incolla il seguente codice di esempio nel file denominato index.mjs.

```
import { AutoScalingClient, CompleteLifecycleActionCommand } from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
export const handler = async(event) => {
  console.log('LogAutoScalingEvent');
  console.log('Received event:', JSON.stringify(event, null, 2));
  var autoscaling = new AutoScalingClient({ region: event.region });
  var eventDetail = event.detail;
  var params = {
    AutoScalingGroupName: eventDetail['AutoScalingGroupName'], /* required */
    LifecycleActionResult: 'CONTINUE', /* required */
    LifecycleHookName: eventDetail['LifecycleHookName'], /* required */
    InstanceId: eventDetail['EC2InstanceId'],
    LifecycleActionToken: eventDetail['LifecycleActionToken']
  };
  var response;
  const command = new CompleteLifecycleActionCommand(params);
  try {
    var data = await autoscaling.send(command);
    console.log(data); // successful response
    response = {
      statusCode: 200,
      body: JSON.stringify('SUCCESS'),
    };
  } catch (err) {
```

```
console.log(err, err.stack); // an error occurred
response = {
  statusCode: 500,
  body: JSON.stringify('ERROR'),
};
}
return response;
};
```

Questo codice registra semplicemente l'evento in modo che, alla fine di questo tutorial, sia possibile vedere apparire un evento nel flusso di log CloudWatch Logs associato a questa funzione Lambda.

10. Seleziona Deploy (Implementa).

Fase 3: Creare una regola EventBridge

Crea una EventBridge regola per eseguire la funzione Lambda. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di EventBridge, consultare [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#).

Creazione di una regola tramite la console

1. Apri la [EventBridge console](#).
2. Nel pannello di navigazione, scegli Regole.
3. Scegli Crea regola.
4. Per Define rule detail (Definisci dettagli della regola), effettua le seguenti operazioni:
 - a. Per Nome, immetti **LogAutoScalingEvent-rule**.
 - b. Per Event bus (Bus di eventi), scegli default. Quando un Servizio AWS utente del tuo account genera un evento, questo passa sempre al bus eventi predefinito del tuo account.
 - c. Per Rule type (Tipo di regola), scegli Rule with an event pattern (Regola con un modello di eventi).
 - d. Scegli Next (Successivo).
5. Per Build event pattern (Crea modello di eventi), procedi come segue:
 - a. Per Event source, scegli AWS eventi o eventi EventBridge partner.
 - b. Scorri verso il basso fino a Modello di evento ed esegui le seguenti operazioni:
 - i. In Event source (Origine eventi), selezionare Servizi AWS.

- ii. Per Servizio AWS, scegli Auto Scaling (Scalabilità automatica).
 - iii. In Event Type (Tipo di evento), seleziona Instance Launch and Terminate (Avvio e arresto dell'istanza).
 - iv. Per impostazione predefinita, la regola corrisponde a qualsiasi evento di aumento o riduzione orizzontale. Per creare una regola che ti avvisi quando si verifica un evento di scalabilità orizzontale e un'istanza viene messa in uno stato di attesa a causa di un hook del ciclo di vita, scegli Eventi specifici dell'istanza e seleziona Instance-Launch Lifecycle Action. EC2
 - v. Per impostazione predefinita, la regola corrisponde a qualsiasi gruppo con scalabilità automatica nella Regione. Affinché la regola corrisponda a un gruppo con dimensionamento automatico specifico, seleziona Nomi gruppi specifici, quindi seleziona il gruppo.
 - vi. Scegli Next (Successivo).
6. Per Select target(s) (Seleziona destinazione/i), esegui queste operazioni:
- a. Per Target types (Tipi di target), scegli Servizio AWS.
 - b. Per Select a target (Seleziona destinazione), scegli Lambda function (Funzione Lambda).
 - c. Per Funzione, scegli. LogAutoScalingEvent
 - d. Scegliere Next (Successivo) due volte.
7. Nella pagina Rivedi e crea, scegli Crea regola.

Passaggio 4: aggiunta di un hook del ciclo di vita

In questa sezione, si aggiunge un hook del ciclo di vita in modo che Lambda esegua la funzione sulle istanze al momento dell'avvio.

Per aggiungere un hook del ciclo di vita

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico. Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Nel riquadro inferiore, nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Lifecycle hooks (Hook del ciclo di vita), scegli Create lifecycle hook (Crea hook del ciclo di vita).
4. Per definire un hook del ciclo di vita per il dimensionamento orizzontale (avvio delle istanze), procedi come descritto di seguito:

- a. In Lifecycle hook name (Nome hook del ciclo di vita), inserisci **LogAutoScalingEvent-hook**.
 - b. In Lifecycle transition (Transizione ciclo di vita), scegli Instance launch (Avvia istanza).
 - c. In Heartbeat timeout (Timeout heartbeat), inserisci **300** per il numero di secondi di attesa della richiamata dalla funzione Lambda.
 - d. In Default result (Risultato di default), scegli ABANDON (ABBANDONA). Ciò significa che se l'hook va in timeout senza ricevere un callback dalla funzione Lambda, il gruppo con scalabilità automatica terminerà una nuova istanza.
 - e. (Facoltativo) Lascia Notification metadata (Metadati delle notifiche) vuoto. I dati degli eventi a cui passiamo EventBridge contengono tutte le informazioni necessarie per richiamare la funzione Lambda.
5. Scegli Create (Crea).

Passaggio 5: test e verifica dell'evento

Per effettuare il test dell'evento, aggiorna il gruppo con scalabilità automatica aumentando di 1 la capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica. La funzione Lambda viene richiamata pochi secondi dopo aver aumentato la capacità desiderata.

Per aumentare le dimensioni del gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica per visualizzare i dettagli in un riquadro inferiore e visualizzare ancora le righe superiori del riquadro superiore.
3. Nel riquadro inferiore, nella scheda Details (Dettagli) scegli Group details (Dettagli gruppo), Edit (Modifica).
4. Per Desired capacity (Capacità desiderata), aumentare il valore corrente di 1.
5. Scegli Aggiorna. Durante l'avvio o la terminazione di un'istanza, la colonna Status (Stato) visualizza lo stato Updating capacity (Aggiornamento della capacità).

Dopo avere aumentato la capacità desiderata, potrai verificare che la funzione Lambda è stata invocata.

Per visualizzare l'output della funzione Lambda

1. Apri la [pagina Log groups](#) della CloudWatch console.
2. Seleziona il nome del gruppo di log per la funzione Lambda (/aws/lambda/LogAutoScalingEvent).
3. Seleziona il nome del flusso di log per visualizzare i dati forniti dalla funzione per l'istanza avviata.

Successivamente, è possibile verificare che l'istanza sia stata avviata correttamente dalla descrizione delle attività di dimensionamento.

Come visualizzare le attività di dimensionamento

1. Dalla pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling), seleziona il gruppo.
2. Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con scalabilità automatica ha avviato correttamente le istanze.
 - Se l'azione ha avuto esito positivo, l'attività di dimensionamento avrà lo stato "Successful" (Riuscito).
 - In caso di errore, dopo aver atteso alcuni minuti, verrà visualizzata un'attività di dimensionamento con lo stato "Cancelled" (Annullato) e un messaggio di stato "Instance failed to complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42EXAMPLE was abandoned: Lifecycle Action Completed with ABANDON Result". (Istanza non riuscita a completare l'azione ciclo di vita dell'utente: Azione ciclo di vita con token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42EXAMPLE abbandonato: Azione ciclo di vita completata con risultato ABANDON).

Come ridurre le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica

Se l'istanza aggiuntiva avviata per questo test non è necessaria, è possibile aprire la scheda Details (Dettagli) e ridurre di 1 il valore di Desired capacity (Capacità desiderata).

Fase 6: pulizia

Se hai finito di utilizzare le risorse create appositamente per l'esercitazione, segui la procedura seguente per eliminarle.

Come eliminare l'hook del ciclo di vita

1. Apri la [pagina dei gruppi Auto Scaling](#) della console Amazon EC2 .
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Lifecycle hooks (Hook del ciclo di vita), scegli Create lifecycle hook (Crea hook del ciclo di vita)(LogAutoScalingEvent-hook).
4. Scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).
5. Per confermare, scegli di nuovo Delete (Elimina).

Per eliminare la EventBridge regola Amazon

1. Apri la [pagina delle regole](#) nella EventBridge console Amazon.
2. In Event bus (Bus di eventi), seleziona il bus di eventi associato alla regola (Default).
3. Seleziona la casella di controllo accanto alla regola (LogAutoScalingEvent-rule).
4. Scegliere Delete (Elimina).
5. Quando viene richiesta la conferma, digita il nome della regola e scegli Delete (Elimina).

Se hai finito di lavorare con la funzione di esempio, eliminala. È inoltre possibile eliminare il gruppo di log che memorizza i registri della funzione e il ruolo di esecuzione e la policy delle autorizzazioni creati dalla console.

Come eliminare una funzione Lambda

1. Aprire la [pagina Functions \(Funzioni\)](#) nella console Lambda.
2. Scegli la funzione (LogAutoScalingEvent).
3. Scegli Operazioni > Elimina.
4. Quando viene richiesta la conferma, digita **delete** per confermare l'eliminazione della funzione specificata e scegli Delete (Elimina).

Come eliminare il gruppo di log

1. Apri la [pagina Log groups](#) della CloudWatch console.
2. Scegli il gruppo di log della funzione (/aws/lambda/LogAutoScalingEvent).
3. Scegli Actions (Azioni), Delete log group(s) (Elimina gruppo/i di log).

4. Nella finestra di dialogo Delete log group(s) (Elimina gruppo/i di log) scegli Delete (Elimina).

Come eliminare il ruolo di esecuzione

1. Apri la [pagina Roles \(Ruoli\)](#) della console IAM.
2. Seleziona il ruolo della funzione (LogAutoScalingEvent-role).
3. Scegliere Delete (Elimina).
4. Quando viene richiesta la conferma, digita il nome del ruolo e scegli Delete (Elimina).

Come eliminare la policy IAM

1. Apri la pagina [Policies \(Policy\)](#) nella console IAM.
2. Seleziona la policy creata (LogAutoScalingEvent-policy).
3. Scegli Operazioni > Elimina.
4. Quando viene richiesta la conferma, digita il nome della policy e scegli Delete (Elimina).

Risorse correlate

I seguenti argomenti correlati possono essere utili per creare EventBridge regole basate sugli eventi che si verificano alle istanze del gruppo Auto Scaling.

- [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#). Questa sezione mostra esempi di eventi per altri casi d'uso, inclusi gli eventi per il dimensionamento verticale.
- [Come aggiungere hook del ciclo di vita \(console\)](#). Questa procedura mostra come aggiungere lifecycle hook sia per il dimensionamento orizzontale (avvio delle istanze) che per il dimensionamento verticale (istanze che terminano o ritornano a un pool caldo).

Per un tutorial che illustra come utilizzare il servizio di metadati di istanza (IMDS) per richiamare un'azione dall'interno dell'istanza stessa, consulta [Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita](#).

Riduci la latenza per le applicazioni con tempi di avvio lunghi utilizzando pool caldi

Un warm pool offre la possibilità di ridurre la latenza per le applicazioni che hanno tempi di avvio eccezionalmente lunghi, ad esempio, perché le istanze devono scrivere enormi quantità di dati su disco. Con i warm pool, è possibile gestire la latenza per migliorare le prestazioni delle applicazioni evitando di eseguire un provisioning dei gruppi di Auto Scaling oltre il necessario. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente post sul blog [Ridimensionamento più rapido delle applicazioni con EC2 Auto Scaling](#) Warm Pools.

Important

Creare un warm pool quando non è necessario può generare costi inutili. Se il primo avvio non causa problemi di latenza evidenti per l'applicazione, probabilmente non è necessario utilizzare un warm pool.

Argomenti

- [Concetti principali](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Aggiornamento di istanze in un pool caldo](#)
- [Risorse correlate](#)
- [Limitazioni](#)
- [Usa i lifecycle hook con una piscina calda nel gruppo Auto Scaling](#)
- [Creazione di un pool caldo per un gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Visualizzare lo stato del controllo dell'integrità e il motivo degli errori relativi ad esso.](#)
- [Esempi di creazione e gestione di piscine calde con AWS CLI](#)

Concetti principali

Prima di iniziare, acquisisci familiarità con i concetti principali riportati di seguito:

Warm pool

Un pool caldo è un pool di EC2 istanze preinizializzate che si trova accanto a un gruppo di Auto Scaling. Ogni volta che l'applicazione deve essere dimensionata, il gruppo con scalabilità automatica può sviluppare sul warm pool per soddisfare la nuova capacità desiderata. L'obiettivo è garantire che le istanze siano pronte per iniziare rapidamente a servire il traffico delle applicazioni, accelerando la risposta a un evento di aumento orizzontale. Man mano che le istanze lasciano il warm pool, contano per la capacità desiderata del gruppo. Si tratta del cosiddetto avvio a caldo.

Mentre le istanze sono nel periodo di riscaldamento, le policy di scalabilità vengono dimensionate orizzontalmente solo se il valore del parametro delle istanze che si trovano nello stato `InService` è maggiore della soglia massima di allarme della policy di dimensionamento (che è uguale all'utilizzo di destinazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi).

Dimensione di un warm pool

Per impostazione predefinita, la dimensione del warm pool viene calcolata come la differenza tra la capacità massima del gruppo con scalabilità automatica e la capacità desiderata. Ad esempio, se la capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica è 6 e la capacità massima è 10, la dimensione del warm pool sarà 4 quando imposti il warm pool e questo viene inizializzato.

Per specificare separatamente la capacità massima del pool caldo, utilizzate l'opzione `custom specific (MaxGroupPreparedCapacity)` e impostate un valore personalizzato maggiore della capacità corrente del gruppo. Se fornite un valore personalizzato, la dimensione del pool caldo viene calcolata come la differenza tra il valore personalizzato e la capacità corrente desiderata del gruppo. Ad esempio, se la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling è 6, se la capacità massima è 20 e se il valore personalizzato è 8, la dimensione della piscina calda sarà 2 quando si configura per la prima volta la piscina calda e il pool si sta inizializzando.

Potrebbe essere necessario utilizzare l'opzione `custom specifications (MaxGroupPreparedCapacity)` solo quando si lavora con gruppi di Auto Scaling di grandi dimensioni per gestire i vantaggi in termini di costi derivanti da una piscina calda. Ad esempio, un gruppo con scalabilità automatica con 1000 istanze, una capacità massima di 1500 (per fornire capacità extra per picchi di traffico di emergenza) e un warm pool di 100 istanze potrebbero aiutarvi a raggiungere gli obiettivi meglio che mantenere 500 istanze riservate per un uso futuro all'interno del warm pool.

Dimensione minima del warm pool

Prendi in considerazione l'utilizzo dell'impostazione della dimensione minima (`MinSize`) per impostare staticamente il numero minimo di istanze da mantenere nel pool caldo. Per impostazione predefinita, non è impostata alcuna dimensione minima. L'impostazione `MinSize` è utile quando si specifica di `MaxGroupPreparedCapacity` garantire che venga mantenuto un numero minimo di istanze nel pool caldo anche quando la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling è superiore alla `MaxGroupPreparedCapacity`.

Stato delle istanze del warm pool

È possibile mantenere istanze nel warm pool in uno dei tre stati: `Stopped`, `Running` o `Hibernated`. Mantenere le istanze nello stato `Stopped` è un modo efficace per ridurre al minimo i costi. Con le istanze arrestate, paghi solo per i volumi utilizzati e gli indirizzi IP elastici assegnati alle istanze.

In alternativa, si possono mantenere le istanze nello stato `Hibernated` per arrestarle senza eliminare i contenuti della memoria (RAM). Quando un'istanza viene ibernata, al sistema operativo viene segnalato di salvare i contenuti della RAM nel volume root Amazon EBS. Quando l'istanza viene riavviata, il volume root viene ripristinato allo stato precedente e i contenuti RAM vengono ricaricati. Mentre le istanze sono in ibernazione, si paga solo per i volumi EBS, inclusa l'archiviazione dei contenuti RAM e gli indirizzi IP elastici associati alle istanze.

Inoltre, è possibile mantenere delle istanze nello stato `Running` all'interno del warm pool, ma è vivamente sconsigliato, per evitare di incorrere in spese inutili. Quando le istanze vengono interrotte o ibernate, si risparmia il costo delle istanze stesse. Paghi per le istanze solo quando sono in esecuzione.

Hook del ciclo di vita

Gli [hook del ciclo di vita](#) consentono di mettere le istanze in uno stato di attesa in modo da poter eseguire operazioni personalizzate sulle istanze. Le operazioni personalizzate vengono eseguite all'avvio o prima della fine delle istanze.

In una configurazione di pool caldo, gli hook del ciclo di vita ritardano l'arresto o l'ibernazione delle istanze ed evitano che vengano messe in esecuzione durante un evento di aumento orizzontale fino a quando non hanno terminato l'inizializzazione. Se si aggiunge un warm pool al gruppo con scalabilità automatica senza un hook del ciclo di vita, le istanze che richiedono molto tempo per terminare l'inizializzazione potrebbero essere arrestate o ibernate e quindi messe in esecuzione durante un evento di aumento orizzontale prima che siano pronte.

Policy per il riutilizzo delle istanze

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling interrompe le istanze quando il gruppo Auto Scaling aumenta. Quindi, avvia nuove istanze nel warm pool per sostituire quelle che sono state terminate.

Se invece si desidera restituire le istanze al warm pool, è possibile specificare una policy per il riutilizzo delle istanze. Ciò consente di riutilizzare le istanze già configurate per servire il traffico delle applicazioni. Per assicurarsi che il pool caldo non venga fornito eccessivamente, Amazon EC2 Auto Scaling può terminare le istanze nel pool caldo per ridurne le dimensioni quando è più grande del necessario in base alle sue impostazioni. Quando vengono terminate le istanze nel warm pool, si utilizza la [policy di terminazione di default](#) per scegliere quali istanze terminare per prime.

Important

Se si desidera ibernare le istanze durante la riduzione orizzontale e ci sono istanze esistenti nel gruppo con scalabilità automatica, devono soddisfare i requisiti, ad esempio l'ibernazione. In caso contrario, quando le istanze ritornano nel warm pool, vengono nuovamente arrestate e non ibernate.

Note

Attualmente, si può specificare una policy per il riutilizzo delle istanze solo utilizzando la AWS CLI o un SDK. Questa funzionalità non è disponibile dalla console.

Prerequisiti

Prima di creare un pool caldo per il gruppo con dimensionamento automatico, decidi come utilizzare gli hook del ciclo di vita per inizializzare nuove istanze con uno stato iniziale appropriato.

Per eseguire azioni personalizzate sulle istanze mentre sono in stato di attesa a causa di un hook del ciclo di vita, hai due opzioni:

- Per scenari semplici in cui si desidera eseguire comandi sulle istanze all'avvio, è possibile includere uno script di dati utente quando si crea un modello di avvio o una configurazione di avvio per il gruppo con scalabilità automatica. Gli script dei dati utente sono solo normali script o cloud-

init direttive di shell che vengono eseguiti all'avvio delle istanze. cloud-init Lo script può controllare anche quando le istanze passano allo stato successivo utilizzando l'ID dell'istanza su cui viene eseguito. Se non lo stai già facendo, aggiorna lo script per recuperare l'ID istanza dai metadati dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta i [metadati delle istanze di Access](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Tip

Per eseguire script di dati utente al riavvio di un'istanza, i dati utente devono essere nel formato multipart MIME e specificare quanto segue nella sezione `#cloud-config` dei dati utente:

```
#cloud-config
cloud_final_modules:
  - [scripts-user, always]
```

- Per scenari avanzati in cui è necessario un servizio, ad esempio per eseguire operazioni mentre le istanze entrano o escono dal pool caldo, è possibile creare un lifecycle hook per il gruppo Auto Scaling e configurare il servizio di destinazione per eseguire azioni personalizzate basate sulle notifiche del ciclo di vita. AWS Lambda Per ulteriori informazioni, consulta [Destinazioni di notifica supportate](#).

Preparazione delle istanze all'ibernazione

Per preparare le istanze di Auto Scaling all'utilizzo dello stato del *Hibernated* pool, crea un nuovo modello di avvio o una configurazione di avvio configurata correttamente per supportare l'ibernazione dell'istanza, come descritto nell'argomento [Prerequisiti di ibernazione](#) nella Amazon User Guide. EC2 Quindi, associa il nuovo modello di avvio o la configurazione di avvio al gruppo con scalabilità automatica e avvia un aggiornamento delle istanze per sostituire quelle associate a un modello di avvio o alla configurazione di avvio precedenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).

Aggiornamento di istanze in un pool caldo

Per aggiornare le istanze in un pool caldo, devi creare un nuovo modello o una nuova configurazione di avvio e associarla al gruppo con dimensionamento automatico. Tutte le nuove istanze vengono avviate utilizzando la nuova AMI e gli altri aggiornamenti specificati nel modello o nella configurazione di avvio, ma le istanze esistenti non sono interessate.

Per forzare l'avvio di istanze del pool caldo sostitutive che utilizzano il nuovo modello o la nuova configurazione di avvio puoi avviare un aggiornamento in sequenza del tuo gruppo. Un aggiornamento delle istanze sostituisce le istanze InService per prime. Quindi sostituisce le istanze nel warm pool. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).

Risorse correlate

Puoi visitare il nostro [GitHub repository per esempi di ganci per il ciclo di vita per piscine](#) calde.

Limitazioni

- Non è possibile aggiungere un pool caldo a un gruppo di Auto Scaling con una politica di [istanze miste](#). Inoltre, non è possibile aggiungere un pool caldo a un gruppo di Auto Scaling che dispone di un modello di avvio o di una configurazione di avvio che richiede istanze Spot o che dispone di un modello di avvio che specifica un parametro Systems Manager.
- Amazon EC2 Auto Scaling può mettere un'istanza in uno *Hibernated* stato *Stopped* o solo se ha un volume Amazon EBS come dispositivo root. Le istanze che utilizzano archivi di istanze per il dispositivo root non possono essere arrestate o ibernate.
- Amazon EC2 Auto Scaling può mettere un'istanza in uno *Hibernated* stato solo se soddisfa tutti i requisiti elencati nell'[argomento Prerequisiti di ibernazione](#) nella Amazon User Guide. EC2
- Se il warm pool è esaurito quando c'è un evento di aumento orizzontale, le istanze verranno avviate direttamente nel gruppo con scalabilità automatica (avvio a freddo). Gli avvii a freddo possono verificarsi anche nel caso di inaccessibilità di una zona di disponibilità.
- Se un'istanza all'interno del pool caldo riscontra un problema durante il processo di avvio che le impedisce di raggiungere lo InService stato, l'istanza verrà considerata un avvio non riuscito e terminata. Ciò vale indipendentemente dalla causa sottostante, ad esempio un errore di capacità insufficiente o qualsiasi altro fattore.
- Se provi a utilizzare un warm pool con un gruppo di nodi gestiti Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), le istanze ancora in fase di inizializzazione potrebbero essere registrate con il cluster Amazon EKS. Di conseguenza, il cluster potrebbe pianificare i lavori su un'istanza che si sta preparando per essere arrestata o ibernata.
- Allo stesso modo, se provi a utilizzare un warm pool con un cluster Amazon ECS, le istanze potrebbero registrarsi con il cluster prima che completino l'inizializzazione. Per risolvere il problema, devi configurare un modello di avvio o una configurazione di avvio che includa una variabile di configurazione di agente speciale nei dati utente. Per ulteriori informazioni, consulta

la sezione [Utilizzo di un warm pool per un gruppo con scalabilità automatica](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Elastic Container Service.

Usa i lifecycle hook con una piscina calda nel gruppo Auto Scaling

Le istanze di un warm pool mantengono il proprio ciclo di vita indipendente per facilitare la creazione delle operazioni personalizzate appropriate per ogni transizione. Questo ciclo di vita è progettato per aiutarti a richiamare operazioni in un servizio di destinazione (ad esempio, una funzione Lambda) mentre un'istanza viene inizializzata e prima che venga messa in esecuzione.

Note

Le operazioni API utilizzate per aggiungere e gestire gli hook del ciclo di vita e le operazioni complete del ciclo di vita non vengono modificate. Viene modificato solo il ciclo di vita dell'istanza.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un hook del ciclo di vita, consulta [Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling](#). Per ulteriori informazioni sul completamento di un'operazione del ciclo di vita, consulta [Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling](#).

Per le istanze che entrano nel warm pool, potrebbe essere necessario un hook del ciclo di vita per uno dei seguenti motivi:

- Vuoi avviare EC2 istanze da un'AMI che impiega molto tempo per completare l'inizializzazione.
- Vuoi eseguire script di dati utente per avviare le istanze. EC2


Per le istanze che escono dal warm pool, potrebbe essere necessario un hook del ciclo di vita per uno dei seguenti motivi:

- Puoi impiegare del tempo extra per preparare le EC2 istanze da utilizzare. Ad esempio, puoi disporre di servizi da eseguire al riavvio di un'istanza prima che l'applicazione funzioni correttamente.
- È consigliabile compilare precedentemente i dati della cache, in modo che un nuovo server non venga avviato con una cache vuota.
- È consigliabile registrare le nuove istanze come istanze gestite con il servizio di gestione della configurazione.

Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool

Un'istanza Auto Scaling può passare attraverso molti stati nel corso del ciclo di vita.

Il diagramma seguente mostra la transizione tra gli stati Auto Scaling quando utilizzi un warm pool:



¹ Questo stato varia in base all'impostazione dello stato del warm pool. Se lo stato del pool è impostato su `Running`, in tal caso è `Warmed:Running`. Se lo stato del pool è impostato su `Hibernated`, in tal caso è `Warmed:Hibernated`.


Quando aggiungi gli hook del ciclo di vita, considera quanto segue:

- Quando un hook del ciclo di vita è configurato per l'azione `autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING` del ciclo di vita, un'istanza appena avviata viene sospesa per eseguire un'azione personalizzata quando raggiunge lo stato

`Warmmed:Pending:Wait`, quindi nuovamente quando viene riavviata e raggiunge lo stato `Pending:Wait`.

- Quando un hook del ciclo di vita è configurato per l'opzione `EC2_INSTANCE_TERMINATING`, un'istanza in fase di terminazione viene sospesa per eseguire un'azione personalizzata quando raggiunge lo stato `Terminating:Wait`. Tuttavia, se specifichi una policy di riutilizzo delle istanze per restituire le istanze al warm pool su scala interna anziché terminarle, un'istanza che sta tornando al warm pool viene sospesa per eseguire un'azione personalizzata nello stato `Warmmed:Pending:Wait` per l'operazione `EC2_INSTANCE_TERMINATING` del ciclo di vita.
- Se la richiesta dell'applicazione esaurisce il pool caldo, Amazon Auto EC2 Scaling può avviare le istanze direttamente nel gruppo Auto Scaling purché il gruppo non abbia ancora raggiunto la capacità massima. Se le istanze vengono avviate direttamente nel gruppo, vengono sospese solo per eseguire un'operazione personalizzata nello stato `Pending:Wait`.
- Per controllare per quanto tempo un'istanza rimane in uno stato di attesa prima di passare allo stato successivo, configura l'azione personalizzata per utilizzare il comando `complete-lifecycle-action`. Con i lifecycle hook, le istanze rimangono in uno stato di attesa finché non comunichi ad Amazon Auto Scaling EC2 che l'azione specificata del ciclo di vita è stata completata o fino al termine del periodo di timeout (un'ora per impostazione predefinita).

Di seguito viene riepilogato il flusso per un evento di aumento orizzontale.



Quando le istanze raggiungono uno stato di attesa, Amazon EC2 Auto Scaling invia una notifica. Esempi di queste notifiche sono disponibili nella EventBridge sezione di questa guida. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di eventi e modelli relativi al pool caldo](#).

Destinazioni di notifica supportate

Amazon EC2 Auto Scaling fornisce supporto per la definizione di uno qualsiasi dei seguenti elementi come obiettivi di notifica per le notifiche del ciclo di vita:

- EventBridge regole
- Argomenti di Amazon SNS
- Code Amazon SQS

Important

Ricorda che, se disponi di uno script di dati utente (cloud-init) nel modello di avvio o nella configurazione di avvio che configura le istanze al momento dell'avvio, non è necessario ricevere una notifica per eseguire operazioni personalizzate sulle istanze in fase di avvio o riavvio.

Le sezioni seguenti contengono collegamenti alla documentazione che descrive come configurare le destinazioni di notifica:

EventBridge regole: per eseguire il codice quando Amazon EC2 Auto Scaling mette un'istanza in uno stato di attesa, puoi creare una EventBridge regola e specificare una funzione Lambda come destinazione. Per richiamare diverse funzioni Lambda basate su notifiche del ciclo di vita diverse, puoi creare più regole e associare ciascuna regola a uno specifico modello di eventi e a una funzione Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea EventBridge regole per eventi in piscina riscaldata](#).

Argomenti di Amazon SNS: per ricevere una notifica quando un'istanza viene inserita in uno stato di attesa, crei un argomento Amazon SNS e quindi imposti il filtro messaggi Amazon SNS per inviare le notifiche del ciclo di vita in modo diverso in base a un attributo del messaggio. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione di notifiche tramite Amazon SNS](#).

Code Amazon SQS: per impostare un punto di consegna per le notifiche del ciclo di vita in cui un consumer pertinente può prenderle ed elaborarle, puoi creare una coda Amazon SQS e una coda di tipo consumer che elabora i messaggi dalla coda SQS. Se desideri che la coda di tipo consumer

elabori le notifiche del ciclo di vita in modo diverso in base a un attributo del messaggio, devi impostarla in modo che analizzi e agisca sul messaggio quando un attributo specifico corrisponde al valore desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta [Ricezione di notifiche tramite Amazon SQS](#).

Creazione di un pool caldo per un gruppo con dimensionamento automatico

In questo argomento viene descritto come creare un pool caldo per il gruppo con dimensionamento automatico.

Important

Prima di continuare, completa i [prerequisiti](#) per la creazione di un pool caldo e conferma di aver creato un hook del ciclo di vita per il tuo gruppo con dimensionamento automatico.

Creazione di un warm pool

Per creare un pool caldo per il gruppo con dimensionamento automatico, utilizza la procedura seguente.

Creazione di un warm pool (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Seleziona la scheda Instance management (Gestione delle istanze).
4. In Warm pool (warm pool), scegli Create warm pool (Crea warm pool).
5. Per configurare un warm pool, procedi come indicato di seguito:
 - a. In Warm pool instance state (Stato dell'istanza del warm pool), scegli a quale stato desideri passare le istanze quando entrano nel warm pool. Il valore predefinito è Stopped.
 - b. In Minimum warm pool size (Dimensione minima del warm pool), inserisci il numero minimo di istanze da mantenere nel pool.
 - c. Per Riutilizzo delle istanze, seleziona la casella di controllo Riutilizza su scala in per consentire alle istanze del gruppo Auto Scaling di tornare al pool caldo su scala in.
 - d. Per le dimensioni della piscina Warm, scegli una delle opzioni disponibili:

- **Specificazione predefinita:** la dimensione della piscina calda è determinata dalla differenza tra la capacità massima e quella desiderata del gruppo Auto Scaling. Questa opzione semplifica la gestione della piscina calda. Dopo aver creato la piscina calda, le sue dimensioni possono essere facilmente aggiornate semplicemente regolando la capacità massima del gruppo.
 - **Specifiche personalizzate:** la dimensione della piscina calda è determinata dalla differenza tra un valore personalizzato e la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling. Questa opzione offre la flessibilità necessaria per gestire le dimensioni della piscina calda indipendentemente dalla capacità massima del gruppo.
6. Visualizza la sezione Dimensioni stimate della piscina calda in base alle impostazioni correnti per confermare in che modo le specifiche predefinite o personalizzate si applicano alle dimensioni della piscina calda. Ricorda che la dimensione della piscina calda dipende dalla capacità desiderata del gruppo Auto Scaling, che cambierà se il gruppo si ridimensiona.
 7. Scegli Create (Crea).

Eliminazione di un warm pool

Quando il warm pool non ti serve più, utilizza la seguente procedura per eliminarlo.

Come eliminare il warm pool (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Seleziona la scheda Instance management (Gestione delle istanze).
4. Per Warm pool (Pool caldo), scegli Actions (Operazioni, quindi Delete (Elimina)).
5. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Delete (Elimina).

Visualizzare lo stato del controllo dell'integrità e il motivo degli errori relativi ad esso.

I controlli dello stato consentono ad Amazon EC2 Auto Scaling di determinare quando un'istanza non è integra e deve essere chiusa. Per le istanze di warm pool mantenute nello stato Stopped,

si avvale della conoscenza che Amazon EBS ha di un'istanza Stopped, per identificare le istanze non integre. Lo fa chiamando il metodo API `DescribeVolumeStatus` per determinare lo stato del volume EBS collegato all'istanza. Per le istanze Warm Pool mantenute in uno Running stato, si basa sui controlli dello stato per determinare EC2 lo stato dell'istanza. Sebbene non sia previsto un periodo di tolleranza per il controllo dello stato delle istanze Warm Pool, Amazon EC2 Auto Scaling inizia a controllare lo stato delle istanze solo al termine del ciclo di vita.

Quando un'istanza risulta non integra, Amazon EC2 Auto Scaling elimina automaticamente l'istanza non integra e ne crea una nuova per sostituirla. Le istanze sono di solito terminate entro pochi minuti dopo il fallimento del controllo dell'integrità. Per ulteriori informazioni, consulta [Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità](#).

Sono supportati anche controlli di integrità personalizzati. Questo può essere utile se disponi di un sistema di controllo dello stato personale in grado di rilevare lo stato di salute di un'istanza e inviare queste informazioni ad Amazon EC2 Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Imposta un controllo dello stato personalizzato per il tuo gruppo Auto Scaling](#).

Sulla console Amazon EC2 Auto Scaling, puoi visualizzare lo stato (integro o non integro) delle tue istanze warm pool. Puoi anche visualizzare il loro stato di salute utilizzando AWS CLI o uno dei SDKs

Come visualizzare lo stato delle istanze del pool attivo (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi Auto Scaling.

3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Warm pool instances (Istanze warm pool), la colonna Lifecycle (Ciclo di vita) contiene lo stato delle istanze.

La colonna Health status mostra la valutazione effettuata da Amazon EC2 Auto Scaling sullo stato dell'istanza.

Note

Le nuove istanze inizialmente sono integre. Fino al termine dell'hook del ciclo di vita, l'integrità di un'istanza non viene verificata.

Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi Auto Scaling.

3. Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con scalabilità automatica ha avviato o terminato correttamente le istanze.

Se ha terminato eventuali istanze non integre, il campo Cause (Causa) mostra la data e l'ora della terminazione e il motivo dell'errore di controllo dell'integrità. Ad esempio, "At 2021-04-01T21:48:35Z an instance was taken out of service in response to EBS volume health check failure" (Al 2021-04-01T21:48:35Z un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta al fallimento del controllo dell'integrità del volume EBS).

Come visualizzare lo stato delle istanze del warm pool (AWS CLI)

Visualizzate la piscina calda per un gruppo di Auto Scaling utilizzando il seguente [describe-warm-pool](#) comando.

```
aws autoscaling describe-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output di esempio:

```
{
  "WarmPoolConfiguration": {
    "MinSize": 0,
    "PoolState": "Stopped"
  },
  "Instances": [
    {
      "InstanceId": "i-0b5e5e7521cfaa46c",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LifecycleState": "Warmed:Stopped",
      "HealthStatus": "Healthy",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-08c4cd42f320d5dcd",
        "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
```

```

        "Version": "1"
      }
    },
    {
      "InstanceId": "i-0e21af9dcfb7aa6bf",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LifecycleState": "Warmup:Stopped",
      "HealthStatus": "Healthy",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-08c4cd42f320d5dcd",
        "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
        "Version": "1"
      }
    }
  ]
}

```

Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [describe-scaling-activities](#).

```
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio, dove Description indica che il gruppo con scalabilità automatica ha terminato un'istanza e Cause indica il motivo del fallimento del controllo dell'integrità.

Le attività di dimensionamento vengono ordinate in base all'ora di inizio. Le attività ancora in corso vengono descritte per prime.

```

{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "4c65e23d-a35a-4e7d-b6e4-2eaa8753dc12",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Terminating EC2 instance: i-04925c838b6438f14",
      "Cause": "At 2021-04-01T21:48:35Z an instance was taken out of service in response to EBS volume health check failure.",
      "StartTime": "2021-04-01T21:48:35.859Z",
      "EndTime": "2021-04-01T21:49:18Z",
      "StatusCode": "Successful",
      "Progress": 100,
    }
  ]
}

```

```
    "Details": "{ \"Subnet ID\": \"subnet-5ea0c127\", \"Availability Zone\": \"us-west-2a\n\"...}\",\n    \"AutoScalingGroupARN\": \"arn:aws:autoscaling:us-\nwest-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-\nf3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg\"\n  },\n  ...\n]\n}
```

Esempi di creazione e gestione di piscine calde con AWS CLI

È possibile creare e gestire piscine calde utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o SDKs.

Negli esempi seguenti viene illustrato come creare e gestire warm pool utilizzando la AWS CLI.

Indice

- [Esempio 1: mantenimento delle istanze nello stato Stopped](#)
- [Esempio 2: mantenimento delle istanze nello stato Running](#)
- [Esempio 3: mantenimento delle istanze nello stato Hibernated](#)
- [Esempio 4: restituzione delle istanze al warm pool durante la riduzione orizzontale](#)
- [Esempio 5: specificazione del numero minimo di istanze nel warm pool](#)
- [Esempio 6: definire la dimensione della piscina calda utilizzando una specifica personalizzata](#)
- [Esempio 7: definizione di una dimensione assoluta del warm pool](#)
- [Esempio 8: eliminazione di un warm pool](#)

Esempio 1: mantenimento delle istanze nello stato **Stopped**

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene le istanze in uno Stopped stato.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /\n--pool-state Stopped
```

Esempio 2: mantenimento delle istanze nello stato **Running**

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene le istanze in uno Running stato anziché in uno stato Stopped.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Running
```

Esempio 3: mantenimento delle istanze nello stato **Hibernated**

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene le istanze in uno Hibernated stato anziché in uno stato Stopped. Ciò consente di arrestare le istanze senza eliminare i contenuti della memoria (RAM).

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Hibernated
```

Esempio 4: restituzione delle istanze al warm pool durante la riduzione orizzontale

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene le istanze in uno Stopped stato e include l'`--instance-reuse-policy` opzione. Il valore della politica di riutilizzo delle istanze `'{"ReuseOnScaleIn": true}'` indica ad Amazon EC2 Auto Scaling di restituire le istanze al pool caldo quando il gruppo Auto Scaling si espande.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Stopped --instance-reuse-policy '{"ReuseOnScaleIn": true}'
```

Esempio 5: specificazione del numero minimo di istanze nel warm pool

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene un minimo di 4 istanze, in modo che siano disponibili almeno 4 istanze per gestire i picchi di traffico.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Stopped --min-size 4
```

Esempio 6: definire la dimensione della piscina calda utilizzando una specifica personalizzata

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling gestisce le dimensioni della piscina calda come differenza tra la capacità massima e quella desiderata del gruppo Auto Scaling. Tuttavia, puoi gestire le dimensioni della piscina calda indipendentemente dalla capacità massima del gruppo utilizzando l'`--max-group-prepared-capacity` opzione.

L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo e imposta il numero massimo di istanze che possono esistere contemporaneamente sia nel pool caldo che nel gruppo Auto Scaling. Se il gruppo ha una capacità desiderata di 800, il pool caldo avrà inizialmente una dimensione di 100 quando verrà inizializzato dopo l'esecuzione di questo comando.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Stopped --max-group-prepared-capacity 900
```

Per mantenere un numero minimo di istanze nel warm pool, includi l'opzione `--min-size` con il comando, come segue.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Stopped --max-group-prepared-capacity 900 --min-size 25
```

Esempio 7: definizione di una dimensione assoluta del warm pool

Se imposti i valori per le opzioni `--max-group-prepared-capacity` e `--min-size` allo stesso valore, il warm pool avrà una dimensione assoluta. L'[put-warm-pool](#) esempio seguente crea un pool caldo che mantiene una dimensione costante del pool caldo di 10 istanze.

```
aws autoscaling put-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg /  
--pool-state Stopped --min-size 10 --max-group-prepared-capacity 10
```

Esempio 8: eliminazione di un warm pool

Utilizzate il seguente [delete-warm-pool](#) comando per eliminare una piscina calda.

```
aws autoscaling delete-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg
```

Se ci sono istanze nella piscina calda o se sono in corso attività di ridimensionamento, usa il [delete-warm-pool](#) comando con l'opzione `--force-delete`. Questa opzione interrompe anche le EC2 istanze Amazon e tutte le azioni del ciclo di vita in sospeso.

```
aws autoscaling delete-warm-pool --auto-scaling-group-name my-asg --force-delete
```

Spostamento zonale del gruppo Auto Scaling

Lo spostamento di zona è una funzionalità di Amazon Application Recovery Controller (ARC). Con zonal shift, puoi ripristinare rapidamente i problemi delle applicazioni in una zona di disponibilità con

una sola azione. Quando si abilita lo spostamento zonale per un gruppo Auto Scaling, il gruppo viene registrato con il servizio di spostamento zonale ARC. Quindi, puoi avviare un cambiamento di zona utilizzando l'API AWS Management Console AWS CLI, o e il gruppo Auto Scaling considera la zona di disponibilità con uno spostamento di zona attivo come compromessa.

Concetti di spostamento zonale di gruppo con Auto Scaling

Prima di procedere, assicurati di conoscere i seguenti concetti fondamentali relativi all'integrazione con ARC zonal shift.

Spostamento zonale ARC

Auto Scaling può registrare i gruppi Auto Scaling con lo spostamento zonale ARC quando si abilita questa funzione. [Dopo la registrazione, puoi visualizzare le tue risorse con l'API ARC. ListManagedResources](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Zonal shift in ARC nella](#) Amazon Application Recovery Controller (ARC) Developer Guide.

Ribilanciamento della zona di disponibilità

Auto Scaling tenta di mantenere bilanciata la capacità in ogni zona di disponibilità. Quando si verifica uno squilibrio tra le zone di disponibilità, Auto Scaling tenta automaticamente di correggere lo squilibrio. Per ulteriori informazioni, consulta [Distribuzione delle istanze](#).

Dimensionamento dinamico

La scalabilità dinamica ridimensiona la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling in base alle metriche scelte con le politiche di scalabilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Controlli dell'integrità

Auto Scaling controlla periodicamente lo stato di salute di tutte le istanze all'interno di un gruppo Auto Scaling per assicurarsi che siano funzionanti e in buone condizioni. Quando viene rilevata un'istanza non integra, Auto Scaling la contrassegna per la sostituzione. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Aggiornamento istanza

È possibile utilizzare un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze nel gruppo Auto Scaling. Dopo l'avvio dell'aggiornamento dell'istanza, Auto Scaling tenta di sostituire tutte le istanze nel gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).

Prescalato

È possibile tollerare la perdita di una singola zona di disponibilità perché nelle restanti zone di disponibilità è disponibile una capacità sufficiente per l'applicazione.

Dimensionamento orizzontale

Quando si aumenta la capacità desiderata di un gruppo Auto Scaling, Auto Scaling tenta di avviare istanze aggiuntive per soddisfare la nuova capacità desiderata. Per impostazione predefinita, Auto Scaling avvia l'istanza in modo bilanciato per mantenere la stessa capacità in ogni zona di disponibilità abilitata in un gruppo di Auto Scaling.

Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling

Supponiamo di avere un gruppo Auto Scaling con le seguenti zone di disponibilità:

- `us-east-1a`
- `us-east-1b`
- `us-east-1c`

Hai abilitato lo spostamento zonale in tutte le zone di disponibilità e, in `us-east-1a` caso di guasto, attivi uno spostamento zonale. I seguenti comportamenti si verificano quando viene attivato uno spostamento di zona. `us-east-1a`

- **Scalabilità orizzontale:** Auto Scaling lancerà tutte le nuove richieste di capacità nelle zone di disponibilità integre `us-east-1b` (`us-east-1c`).
- **Scaling dinamico:** Auto Scaling impedirà alle politiche di scalabilità di ridurre la capacità desiderata in tutte le zone di disponibilità. Auto Scaling non impedirà alle politiche di scalabilità di aumentare la capacità desiderata in tutte le zone di disponibilità.
- **Aggiornamenti delle istanze:** l'Auto Scaling prolungherà il timeout per qualsiasi processo di aggiornamento dell'istanza che viene ritardato mentre è attivo uno spostamento zonale.

La tabella seguente descrive il comportamento di controllo dello stato di ciascuna opzione quando viene attivato un cambiamento di zona. `us-east-1a`

Controllo dello stato di salute della zona di disponibilità ridotta, selezione del comportamento	Comportamento dell'Health check			
Sostituisci malsano	Le istanze che sembrano non integre verranno sostituite in tutte le zone di disponibilità (us-east-1a us-east-1b , e). us-east-1c			
Ignora non salutari	Le istanze che sembrano non sane verranno sostituite in and. us-east-1b us-east-1c Le istanze non verranno sostituite e nella zona di disponibilità con lo shift zonale attivo (). us-east-1a			

Le migliori pratiche per l'utilizzo dello spostamento zonale

Per mantenere un'elevata disponibilità delle applicazioni quando si utilizza lo spostamento zonale, consigliamo le seguenti best practice:

- Monitora EventBridge le notifiche per determinare quando è in corso un evento di compromissione della zona di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#).
- Utilizza politiche di scalabilità con soglie appropriate per assicurarti di avere una capacità sufficiente a tollerare la perdita di una zona di disponibilità.
- Imposta una politica di manutenzione delle istanze con una percentuale minima di integrità di 100. Con questa impostazione, Auto Scaling attende che una nuova istanza sia pronta per l'uso prima di terminare un'istanza non integra.

Per i clienti prescalati, consigliamo inoltre quanto segue:

- Seleziona Ignore unhealthy come comportamento di controllo dello stato di salute per la zona di disponibilità compromessa perché non è necessario sostituire l'istanza non integra durante l'evento di compromissione.
- Usa lo spostamento automatico zonale in ARC per i tuoi gruppi di Auto Scaling. La funzionalità di trasferimento automatico zonale di ARC consente AWS di spostare il traffico di una risorsa lontano da una zona di disponibilità quando rileva un problema in una zona di disponibilità. AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Zonal autoshift in ARC nella](#) Amazon Application Recovery Controller (ARC) Developer Guide.

Per i clienti con sistemi di bilanciamento del carico disattivati tra zone, consigliamo anche quanto segue:

- Usa balanced solo per la distribuzione della tua zona di disponibilità.
- Se utilizzi lo spostamento zonale sia sui gruppi Auto Scaling che sui sistemi di bilanciamento del carico, annulla prima lo spostamento zonale sul gruppo Auto Scaling. Quindi, attendi che la capacità si bilanci in tutte le zone di disponibilità prima di annullare il turno zonale sul sistema di bilanciamento del carico.
- A causa della possibilità di uno squilibrio della capacità quando si abilita lo spostamento zonale e si utilizza un sistema di bilanciamento del carico disattivato tra zone, Auto Scaling include una fase di convalida aggiuntiva. Se stai seguendo le migliori pratiche, puoi riconoscere questa possibilità selezionando la AWS Management Console casella di controllo o utilizzando il flag in, o. `skip-zonal-shift-validation` `CreateAutoScalingGroup` `UpdateAutoScalingGroup` `AttachTrafficSources`

Per ulteriori informazioni sull'uso dello spostamento di zona con i gruppi di Auto Scaling, consulta AWS il [blog di Compute Using zonal shift with Amazon EC2](#) Auto Scaling.

Abilita lo spostamento zonale utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI

Per abilitare lo spostamento zonale, utilizzare uno dei seguenti metodi.

Console

Per abilitare lo spostamento zonale su un nuovo gruppo (console)

1. Segui le istruzioni [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#) e completa ogni passaggio della procedura, fino al passaggio 10.
2. Nella pagina Integrazione con altri servizi, per lo spostamento zonale di Application Recovery Controller (ARC), seleziona la casella di controllo per abilitare lo spostamento zonale.
3. Per il comportamento del controllo sanitario, scegli Ignora non salutare o Sostituisci non salutare. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling](#).
4. Continuare con le fasi in [Creare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio](#).

AWS CLI

Per abilitare lo spostamento di zona su un nuovo gruppo (AWS CLI)

Aggiungi il parametro `--availability-zone-impairment-policy` al comando [create-auto-scaling-group](#).

Il `--availability-zone-impairment-policy` parametro ha due opzioni:

- `ZonalShiftEnabled`— Se impostato su `true`, Auto Scaling registra il gruppo Auto Scaling con lo spostamento zonale ARC ed è possibile [avviare, aggiornare o annullare uno](#) spostamento zonale sulla console ARC. Se impostato su `false`, Auto Scaling annulla la registrazione del gruppo Auto Scaling dallo spostamento zonale ARC. È necessario che lo spostamento zonale sia già abilitato per impostarlo su `false`.
- `ImpairedZoneHealthCheckBehavior`— Se impostato su `replace-unhealthy`, le istanze non integre verranno sostituite nella zona di disponibilità con lo spostamento zonale attivo. Se

impostato su `ignore-unhealthy`, le istanze non integre non verranno sostituite nella Zona di disponibilità con lo spostamento zonale attivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling](#).

L'esempio seguente abilita lo spostamento zonale su un nuovo gruppo Auto Scaling denominato *my-asg*.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template,Version='1' \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --min-size 1 \
  --max-size 10 \
  --desired-capacity 5 \
  --availability-zones us-east-1a us-east-1b us-east-1c \
  --availability-zone-impairment-policy '{
    "ZonalShiftEnabled": true,
    "ImpairedZoneHealthCheckBehavior": IgnoreUnhealthy
  }'
```

Console

Per abilitare lo spostamento zonale su un gruppo esistente (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Integrazioni, sotto Application Recovery Controller (ARC) zonal shift, scegli Modifica.
5. Seleziona la casella di controllo per abilitare lo spostamento zonale.
6. Per il comportamento del controllo sanitario, scegli Ignora non salutare o Sostituisci non salutare. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling](#).

7. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Per abilitare lo spostamento di zona su un gruppo esistente ()AWS CLI

Aggiungi il parametro `--availability-zone-impairment-policy` al comando [update-auto-scaling-group](#).

Il `--availability-zone-impairment-policy` parametro ha due opzioni:

- **ZonalShiftEnabled**— Se impostato su `true`, Auto Scaling registra il gruppo Auto Scaling con lo spostamento zonale ARC ed è possibile [avviare, aggiornare o annullare uno](#) spostamento zonale sulla console ARC. Se impostato su `false`, Auto Scaling annulla la registrazione del gruppo Auto Scaling dallo spostamento zonale ARC. È necessario che lo spostamento zonale sia già abilitato per impostarlo su. `false`
- **ImpairedZoneHealthCheckBehavior**— Se impostato su `replace-unhealthy`, le istanze non integre verranno sostituite nella zona di disponibilità con lo spostamento zonale attivo. Se impostato su `ignore-unhealthy`, le istanze non integre non verranno sostituite nella Zona di disponibilità con lo spostamento zonale attivo. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona lo spostamento zonale per i gruppi di Auto Scaling](#).

L'esempio seguente abilita lo spostamento zonale sul gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --availability-zone-impairment-policy '{
    "ZonalShiftEnabled": true,
    "ImpairedZoneHealthCheckBehavior": IgnoreUnhealthy
  }'
```

Distribuzione della zona di disponibilità del gruppo Auto Scaling

Le seguenti informazioni descrivono le strategie relative alle zone di disponibilità del gruppo Auto Scaling.

Massimo impegno bilanciato

Auto Scaling mantiene un numero uguale di istanze nelle zone di disponibilità abilitate. Se i tentativi di avvio falliscono in una zona di disponibilità, Auto Scaling tenta di avviare le istanze in un'altra zona di disponibilità integra. Questa strategia è importante per le applicazioni che richiedono la ridondanza della zona di disponibilità e non sono influenzate da gruppi squilibrati.

Solo bilanciato

Auto Scaling mantiene un numero uguale di istanze nelle zone di disponibilità abilitate. Se i tentativi di avvio falliscono in una zona di disponibilità, Auto Scaling continuerà a tentare di avviare le istanze nella zona di disponibilità. Questa strategia è importante per soddisfare determinati requisiti, come i carichi di lavoro basati sul quorum o se il gruppo Auto Scaling è in grado di tollerare la perdita di una zona di disponibilità perché si dispone di una capacità sufficiente nelle restanti zone di disponibilità.

La selezione della strategia di distribuzione della zona di disponibilità si trova nella sezione Rete di oppure è possibile utilizzare i AWS Management Console comandi o. [create-auto-scaling-group](#)[update-auto-scaling-group](#)

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare gruppi con dimensionamento automatico utilizzando modelli di avvio](#).

Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling

Puoi scollegare le istanze dal tuo gruppo Auto Scaling. Dopo il distacco, l'istanza diventa indipendente e può essere gestita da sola o collegata a un gruppo di Auto Scaling diverso, separato dal gruppo originale a cui apparteneva. Ciò può essere utile, ad esempio, quando si desidera eseguire test utilizzando istanze esistenti che già eseguono l'applicazione.

Questo argomento fornisce istruzioni su come scollegare e collegare istanze. Quando si collegano istanze, è possibile utilizzare anche un'istanza esistente anziché una distaccata.

Invece di scollegare e ricollegare un'istanza allo stesso gruppo, consigliamo di utilizzare la procedura di standby per rimuovere temporaneamente l'istanza dal gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Indice

- [Considerazioni sul distacco delle istanze](#)

- [Considerazioni per il collegamento delle istanze](#)
- [Sposta un'istanza in un gruppo diverso utilizzando detach e attach](#)

Considerazioni sul distacco delle istanze

Quando scollegate le istanze, tenete a mente questi punti:

- Puoi scollegare un'istanza solo quando si trova nello stato. `InService`
- Dopo aver scollegato un'istanza, questa continua a funzionare e comporta dei costi. Per evitare addebiti inutili, assicurati di ricollegare o terminare le istanze separate quando non sono più necessarie.
- Puoi scegliere di diminuire la capacità desiderata in base al numero di istanze da scollegare. Se scegli di non ridurre la capacità, Amazon EC2 Auto Scaling lancia nuove istanze per sostituire quelle separate per mantenere la capacità desiderata.
- Se il numero di istanze che state scollegando porterà il gruppo Auto Scaling al di sotto della sua capacità minima, dovete diminuire la capacità minima.
- Se si scollegano più istanze dalla stessa zona di disponibilità senza diminuire la capacità desiderata, il gruppo si ribilancerà da solo a meno che non si sospenda il processo. `AZRebalance`. Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).
- Se alleggi un'istanza a un gruppo con scalabilità automatica a cui è allegato a un gruppo di destinazione del load balancer o un Classic Load Balancer, l'istanza viene deregistrata dal load balancer. Se il drenaggio della connessione (ritardo di annullamento della registrazione) è abilitato per il sistema di bilanciamento del carico, Amazon Auto Scaling attende il completamento delle EC2 richieste in corso.

Note

Se stai scollegando istanze che si trovano nello stato `Standby`, fai attenzione. Il tentativo di scollegare le istanze dopo averle inserite nello stato `Standby` può causare la terminazione imprevista di altre istanze.

Considerazioni per il collegamento delle istanze

Quando allegate le istanze, tenete presente quanto segue:

- Amazon EC2 Auto Scaling tratta le istanze collegate allo stesso modo delle istanze lanciate dal gruppo stesso. Ciò significa che le istanze collegate possono essere terminate durante gli eventi di scalabilità, se selezionate. Le autorizzazioni concesse dal ruolo `AWSServiceRoleForAutoScaling` collegato al servizio consentono ad Amazon EC2 Auto Scaling di farlo.
- Quando alleggi le istanze, la capacità desiderata del gruppo aumenta per il numero di istanze che vengono allegate. Se la capacità desiderata dopo l'aggiunta delle nuove istanze supera la dimensione massima del gruppo, la richiesta di collegare più istanze ha esito negativo.
- Se aggiungi istanze al tuo gruppo causando una distribuzione non uniforme tra le zone di disponibilità, Amazon Auto EC2 Scaling ribilancia il gruppo per ristabilire una distribuzione uniforme a meno che tu non sospenda il processo. `AZRebalance` Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).
- Se alleggi un'istanza a un gruppo con scalabilità automatica a cui è allegato a un gruppo di destinazione del load balancer o un sistema di Classic Load Balancer, l'istanza viene registrata con il load balancer.

L'istanza da allegare deve soddisfare i seguenti criteri:

- L'istanza si trova nello `running` stato con Amazon EC2.
- L'AMI utilizzata per avviare l'istanza deve essere tuttora esistente.
- L'istanza non è un membro di un altro gruppo con scalabilità automatica.
- L'istanza viene avviata in una delle zone di disponibilità definite nel gruppo Auto Scaling.
- Se al gruppo con scalabilità automatica è collegato un gruppo di destinazione del load balancer o un Classic Load Balancer, l'istanza e il load balancer devono trovarsi nello stesso VPC.

Sposta un'istanza in un gruppo diverso utilizzando detach e attach

Utilizzate una delle seguenti procedure per scollegare un'istanza dal gruppo Auto Scaling e collegarla a un gruppo Auto Scaling diverso.

Per creare un nuovo gruppo Auto Scaling da un'istanza distaccata, vedi [Crea un gruppo Auto Scaling da un'istanza esistente utilizzando il AWS CLI](#) (non consigliato, crea una configurazione di avvio).

Console

Per scollegare un'istanza da un gruppo di Auto Scaling

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), seleziona un'istanza e scegli Actions (Operazioni), quindi Detach (Distacca).
4. Nella finestra di dialogo Scollega istanza, mantieni selezionata la casella di controllo Sostituisci istanza per avviare un'istanza sostitutiva. Deseleziona la casella di controllo per diminuire la capacità desiderata.
5. Quando viene richiesta la conferma, digita **detach** per confermare la rimozione dell'istanza specificata dal gruppo con dimensionamento automatico e scegli Elimina istanza.

È ora possibile collegare l'istanza a un gruppo Auto Scaling diverso.

Come allegare un'istanza a un gruppo con scalabilità automatica

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. (Facoltativo) Nel pannello di navigazione, in Auto Scaling (Scalabilità automatica), scegli Auto Scaling Groups (Gruppi con scalabilità automatica). Seleziona il gruppo con scalabilità automatica e verifica che la sua dimensione massima sia sufficiente ad aggiungere un'altra istanza. In caso contrario, nella scheda Details (Dettagli) aumenta la capacità massima.
3. Nel pannello di navigazione, in Instances (Istanze) selezionare Instances (Istanze) e poi selezionarne una.
4. Scegli Actions (Operazioni), Instance settings (Impostazioni istanza), Attach to Auto Scaling Group (Allega al gruppo con scalabilità automatica).
5. Nella pagina Attach to Auto Scaling Group (Allega al gruppo con scalabilità automatica), in Auto Scaling Group (gruppo con scalabilità automatica), seleziona il gruppo e scegli Attach (Allega).
6. Se l'istanza non soddisfa i parametri, ti verrà mostrato un messaggio di errore con i dettagli. Ad esempio, l'istanza potrebbe non essere nella stessa zona di disponibilità del gruppo con

scalabilità automatica. Scegli Chiudi e riprova con un gruppo Auto Scaling che soddisfa i criteri.

AWS CLI

Per scollegare e collegare un'istanza, utilizzate i seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Per scollegare un'istanza da un gruppo di Auto Scaling

1. Per descrivere le istanze correnti, utilizzate il comando seguente. [describe-auto-scaling-instances](#)

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
  --query 'AutoScalingInstances[?AutoScalingGroupName==`my-asg`]'
```

L'esempio seguente mostra l'output prodotto quando si esegue questo comando.

Prendi nota dell'ID dell'istanza che intendi rimuovere dal gruppo. Questo ID ti servirà nel passaggio successivo.

```
{
  "AutoScalingInstances": [
    {
      "ProtectedFromScaleIn": false,
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
      },
      "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
      "InstanceType": "t3.micro",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "HealthStatus": "HEALTHY",
      "LifecycleState": "InService"
    },
    {
      "ProtectedFromScaleIn": false,
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LaunchTemplate": {
```

```

        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
    },
    "InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
    "InstanceType": "t3.micro",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "HealthStatus": "HEALTHY",
    "LifecycleState": "InService"
},
{
    "ProtectedFromScaleIn": false,
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
    },
    "InstanceId": "i-0787762faf1c28619",
    "InstanceType": "t3.micro",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "HealthStatus": "HEALTHY",
    "LifecycleState": "InService"
},
{
    "ProtectedFromScaleIn": false,
    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
    },
    "InstanceId": "i-0f280a4c58d319a8a",
    "InstanceType": "t3.micro",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "HealthStatus": "HEALTHY",
    "LifecycleState": "InService"
}
]
}

```

2. [Per scollegare un'istanza senza diminuire la capacità desiderata, utilizzate il seguente comando `detach-instances`.](#)

```
aws autoscaling detach-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Per scollegare un'istanza e diminuire la capacità desiderata, includete l'opzione. `--should-decrement-desired-capacity`

```
aws autoscaling detach-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --should-decrement-desired-capacity
```

È ora possibile collegare l'istanza a un gruppo Auto Scaling diverso.

Come allegare un'istanza a un gruppo con scalabilità automatica

1. Per collegare l'istanza a un gruppo Auto Scaling diverso, utilizzate il seguente comando [attach-instances](#).

```
aws autoscaling attach-instances --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 --auto-  
scaling-group-name my-asg-for-testing
```

2. Per verificare la dimensione del gruppo Auto Scaling dopo aver collegato un'istanza, utilizzate il comando seguente. [describe-auto-scaling-groups](#)

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg-  
for-testing
```

La seguente risposta di esempio mostra che il gruppo ha due istanze in esecuzione, una delle quali è l'istanza allegata.

```
{  
  "AutoScalingGroups": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg-for-testing",  
      "AutoScalingGroupARN": "arn",  
      "LaunchTemplate": {  
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",  
        "Version": "2",  
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"  
      },  
      "MinSize": 1,  
    },  
  ],  
}
```

```

    "MaxSize": 5,
    "DesiredCapacity": 2,
    ...
    "Instances": [
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
          "Version": "1",
          "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
        },
        "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService"
      },
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
          "Version": "2",
          "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
        },
        "InstanceId": "i-00dcdfffd5175890",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService"
      }
    ],
    ...
  }
]
}

```

Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica

È possibile far passare un'istanza dallo stato `InService` allo stato `Standby`, aggiornare l'istanza o risolverne i problemi e riportare quindi l'istanza in servizio. Le istanze in standby fanno sempre parte del gruppo con scalabilità automatica, ma non gestiscono attivamente il traffico del load balancer.

Questa funzionalità ti aiuta a fermare e avviare le istanze o a riavviarle senza preoccuparti che Amazon Auto EC2 Scaling chiuda le istanze come parte dei suoi controlli di integrità o durante eventi di scalabilità.

Ad esempio, puoi modificare l'immagine Amazon Machine Image (AMI) per un gruppo con scalabilità automatica in qualsiasi momento modificando il modello o la configurazione di avvio. Tutte le istanze successive avviate dal gruppo con scalabilità automatica utilizzeranno questa AMI. Tuttavia, il gruppo con scalabilità automatica non aggiorna le istanze attualmente in servizio. Puoi terminare queste istanze e lasciare che Amazon Auto EC2 Scaling le sostituisca, oppure utilizzare la funzionalità di aggiornamento delle istanze per terminare e sostituire le istanze. In alternativa, puoi mettere le istanze in standby, aggiornare il software e quindi riportare le istanze in servizio.

Il procedimento per distaccare le istanze da un gruppo con scalabilità automatica è simile a quello con cui vengono messe in standby. Scollegare le istanze può essere utile se desideri collegarle a un gruppo diverso o gestire le istanze come istanze autonome ed eventualmente terminarle. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [Scollega o collega istanze dal tuo gruppo Auto Scaling](#).

Indice

- [Come funziona lo stato di standby](#)
- [Considerazioni](#)
- [Stato di integrità di un'istanza in standby](#)
- [Rimuovi temporaneamente un'istanza impostandola in standby](#)

Come funziona lo stato di standby

Lo stato di standby funziona come indicato di seguito per agevolare la rimozione temporanea di un'istanza dal gruppo con scalabilità automatica:

1. Tu metti un'istanza nello stato di standby. Questa vi rimane finché non la si fa uscire da questo stato.

2. Se c'è un gruppo di destinazione del load balancer o un Classic Load Balancer associato al gruppo con scalabilità automatica, l'istanza viene deregistrata dal load balancer. Se per il load balancer è abilitata la funzione di svuotamento connessione, Elastic Load Balancing attende, per impostazione predefinita, 300 secondi prima di completare il processo di deregistrazione, facilitando così il completamento delle richieste in transito.
3. È possibile aggiornare l'istanza o risolverne i problemi.
4. È possibile riportare l'istanza in servizio, facendola uscire dallo stato di standby.
5. Se c'è un gruppo di destinazione del load balancer o un Classic Load Balancer allegato al tuo gruppo con scalabilità automatica, l'istanza è registrata con il load balancer.

Per ulteriori informazioni sul ciclo di vita delle istanze in un gruppo con dimensionamento automatico, consulta [Ciclo di vita delle istanze Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Considerazioni

Di seguito sono riportate le considerazioni relative allo spostamento delle istanze dentro e fuori dallo stato di standby:

- Quando metti un'istanza in standby, puoi diminuire la capacità desiderata tramite questa operazione o mantenerla invariata.
 - Se scegli di non diminuire la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling avvia un'istanza per sostituire quella in standby. Lo scopo è di mantenere la capacità per l'applicazione mentre una o più istanze sono in standby.
 - Se scegli di diminuire la capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico, impedisce l'avvio di un'istanza per sostituire quella in standby.
- Dopo aver riportato l'istanza in servizio, la capacità desiderata viene incrementata in modo da riflettere il numero di istanze presenti nel gruppo con dimensionamento automatico.
- Per effettuare l'aumento (e la diminuzione), la nuova capacità desiderata deve essere compresa tra la dimensione minima e massima del gruppo. In caso contrario, l'operazione non va a buon fine.
- Se in qualsiasi momento dopo aver messo un'istanza in standby o averla riportata in servizio uscendo dallo stato di standby, il gruppo Auto Scaling risulta non bilanciato tra le zone di disponibilità, Amazon Auto Scaling compensa ribilanciando EC2 le zone di disponibilità a meno che tu non sospenda il processo. AZRebalance Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).
- Ti vengono addebitati i costi delle istanze in stato di standby.

Stato di integrità di un'istanza in standby

Amazon EC2 Auto Scaling non esegue controlli di integrità sulle istanze in stato di standby. Anche se l'istanza è in standby, il relativo stato di integrità riflette lo stato che aveva prima di entrare in standby. Amazon EC2 Auto Scaling non esegue un controllo dello stato dell'istanza finché non la rimetti in servizio.

Ad esempio, se metti in standby un'istanza integra e poi la interrompi, Amazon Auto EC2 Scaling continua a segnalare l'istanza come integra. Se tenti di rimettere in servizio un'istanza terminata che era in standby, Amazon Auto EC2 Scaling esegue un controllo dello stato dell'istanza, determina che è terminata e non è integra e avvia un'istanza sostitutiva. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Rimuovi temporaneamente un'istanza impostandola in standby

Utilizzate una delle seguenti procedure per mettere temporaneamente fuori servizio un'istanza mettendola in stato di standby.

Console

Per rimuovere temporaneamente un'istanza

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), selezionare un'istanza.
4. Scegli Actions (Operazioni), Set to Standby (Imposta su Standby).
5. Nella finestra di dialogo Imposta su Standby, mantieni selezionata la casella di controllo Sostituisci istanza per avviare un'istanza sostitutiva. Deseleziona la casella di controllo per diminuire la capacità desiderata.
6. Quando viene richiesta la conferma, digita **standby** per confermare lo stato Standby dell'istanza specificata, quindi scegli Imposta in standby.
7. È possibile aggiornare l'istanza o risolverne i problemi in base alle esigenze. Al termine, continuare con la fase successiva per riportare l'istanza in servizio.

8. Seleziona l'istanza, scegli Azioni, Imposta su. InService Nella finestra di InService dialogo Imposta su, scegliete Imposta su InService.

AWS CLI

Per rimuovere temporaneamente un'istanza dal gruppo Auto Scaling, utilizzate i seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Per rimuovere temporaneamente un'istanza

1. Utilizza il comando seguente [describe-auto-scaling-instances](#) per individuare l'istanza da aggiornare.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
  --query 'AutoScalingInstances[?AutoScalingGroupName==`my-asg`]'
```

L'esempio seguente mostra l'output prodotto quando si esegue questo comando.

Prendi nota dell'ID dell'istanza che intendi rimuovere dal gruppo. Questo ID ti servirà nel passaggio successivo.

```
{
  "AutoScalingInstances": [
    {
      "ProtectedFromScaleIn": false,
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
      },
      "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
      "InstanceType": "t3.micro",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "HealthStatus": "HEALTHY",
      "LifecycleState": "InService"
    },
    ...
  ]
}
```

2. Metti l'istanza in uno stato Standby utilizzando il seguente comando: [enter-standby](#). L'opzione `--should-decrement-desired-capacity` diminuisce la capacità desiderata in modo che il gruppo con scalabilità automatica non avvii un'istanza sostitutiva.

```
aws autoscaling enter-standby --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 \  
--auto-scaling-group-name my-asg --should-decrement-desired-capacity
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{  
  "Activities": [  
    {  
      "ActivityId": "3b1839fe-24b0-40d9-80ae-bcd883c2be32",  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "Description": "Moving EC2 instance to Standby:  
i-05b4f7d5be44822a6",  
      "Cause": "At 2023-12-15T21:31:26Z instance i-05b4f7d5be44822a6 was  
moved to standby  
in response to a user request, shrinking the capacity from 4 to  
3.",  
      "StartTime": "2023-12-15T21:31:26.150Z",  
      "StatusCode": "InProgress",  
      "Progress": 50,  
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-c934b782\",\"Availability Zone  
\":\"us-west-2a\"}"  
    }  
  ]  
}
```

3. (Facoltativo) Verificare che l'istanza sia in Standby utilizzando il comando [describe-auto-scaling-instances](#) seguente.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances --instance-  
ids i-05b4f7d5be44822a6
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio. Nota che lo stato dell'istanza è ora Standby.

```
{  
  "AutoScalingInstances": [  
    {  
      "ProtectedFromScaleIn": false,
```

```

    "AvailabilityZone": "us-west-2a",
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
      "Version": "1",
      "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
    },
    "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
    "InstanceType": "t3.micro",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "HealthStatus": "HEALTHY",
    "LifecycleState": "Standby"
  },
  ...
]
}

```

4. È possibile aggiornare l'istanza o risolverne i problemi in base alle esigenze. Al termine, continuare con la fase successiva per riportare l'istanza in servizio.
5. Riporta l'istanza in servizio utilizzando il seguente comando: [exit-standby](#).

```
aws autoscaling exit-standby --instance-ids i-05b4f7d5be44822a6 --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```

{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "db12b166-cdcc-4c54-8aac-08c5935f8389",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Moving EC2 instance out of Standby:
i-05b4f7d5be44822a6",
      "Cause": "At 2023-12-15T21:46:14Z instance i-05b4f7d5be44822a6 was
moved out of standby in
      response to a user request, increasing the capacity from 3 to
4.",
      "StartTime": "2023-12-15T21:46:14.678Z",
      "StatusCode": "PreInService",
      "Progress": 30,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-c934b782\", \"Availability Zone
\": \"us-west-2a\"}"
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

6. (Facoltativo) Verifica che l'istanza sia in di nuovo in servizio utilizzando il comando `describe-auto-scaling-instances` seguente.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances --instance-
ids i-05b4f7d5be44822a6
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio. Nota che lo stato dell'istanza è `InService`.

```
{
  "AutoScalingInstances": [
    {
      "ProtectedFromScaleIn": false,
      "AvailabilityZone": "us-west-2a",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
      },
      "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
      "InstanceType": "t3.micro",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "HealthStatus": "HEALTHY",
      "LifecycleState": "InService"
    },
    ...
  ]
}
```

Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling

Per eliminare completamente l'infrastruttura di dimensionamento, completa le seguenti operazioni.

Attività

- [Elimina il gruppo con scalabilità automatica](#)
- [\(Facoltativo\) Elimina la configurazione di avvio](#)
- [\(Facoltativo\) Elimina il modello di avvio](#)

- [\(Facoltativo\) Elimina il load balancer e i gruppi di destinazione](#)
- [\(Facoltativo\) Eliminare gli allarmi CloudWatch](#)

Elimina il gruppo con scalabilità automatica

Quando elimini un gruppo con scalabilità automatica, i valori desiderato, minimo e massimo sono impostati a 0. Di conseguenza, le istanze vengono arrestate. L'eliminazione di un'istanza comporta l'eliminazione anche dei registri o dei dati associati e di qualsiasi volume presente nell'istanza. Se ci sono istanze che non desideri terminare, puoi distaccarle, prima di eliminare il gruppo con scalabilità automatica. Se il gruppo dispone di policy di dimensionamento, l'eliminazione del gruppo elimina le policy, le operazioni di allarme sottostanti e qualsiasi allarme a cui non è più associata alcuna operazione.

Come eliminare il gruppo con dimensionamento automatico (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico, quindi scegli Azioni, Elimina.
3. Quando viene richiesta la conferma, digita **delete** per confermare l'eliminazione del gruppo con dimensionamento automatico specificato e scegli Elimina.

Un'icona di caricamento nella colonna Nome indica che il gruppo con dimensionamento automatico è in fase di eliminazione. Le colonne Desired (Desiderata), Min (Minima) e Max (Massima) mostrano 0 istanze per il gruppo con scalabilità automatica. Sono necessari alcuni minuti per terminare l'istanza ed eliminare il gruppo. Aggiorna l'elenco per visualizzare lo stato corrente.

Come eliminare il gruppo con dimensionamento automatico (AWS CLI)

Utilizzate il seguente [delete-auto-scaling-group](#) comando per eliminare il gruppo Auto Scaling. Questa operazione non funziona se il gruppo ha delle EC2 istanze; è solo per i gruppi con zero istanze.

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg
```

Se il gruppo ha istanze o attività di dimensionamento in corso, utilizzare il comando [delete-auto-scaling-group](#) con l'opzione `--force-delete`. Ciò consente inoltre di terminare le istanze EC2.

Quando elimini un gruppo Auto Scaling dalla console Amazon EC2 Auto Scaling, la console utilizza questa operazione per terminare EC2 qualsiasi istanza ed eliminare il gruppo contemporaneamente.

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --force-delete
```

(Facoltativo) Elimina la configurazione di avvio

È possibile saltare questo passaggio per mantenere la configurazione di avvio per uso futuro.

Come eliminare la configurazione di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello sinistro di navigazione in Dimensionamento automatico, scegliere Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Nella parte superiore della pagina, scegli Configurazioni di avvio. Quando viene richiesta la conferma, scegli Visualizza configurazioni di avvio per confermare che desideri visualizzare la pagina delle configurazioni di avvio.
4. Seleziona la configurazione di avvio e scegli Operazioni, Elimina configurazione di avvio.
5. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Delete (Elimina).

Come eliminare la configurazione di avvio (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [delete-launch-configuration](#).

```
aws autoscaling delete-launch-configuration --launch-configuration-name my-launch-config
```

(Facoltativo) Elimina il modello di avvio

Puoi eliminare il modello di avvio o solo una delle sue versioni. Quando si elimina un modello di avvio, vengono eliminate tutte le relative versioni.

Se desideri mantenere il modello di avvio per utilizzarlo in futuro, ignora questo passaggio.

Come eliminare il modello di avvio (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, in Istanze, scegli Modelli di avvio.

3. Seleziona il modello di avvio e procedi in uno dei seguenti modi:

- Scegliere Actions (Operazioni), Delete template (Elimina modello). Quando viene richiesta la conferma, digitare **Delete** per confermare l'eliminazione del modello di avvio specificato e scegliere Delete (Elimina).
- Scegli Actions (Operazioni), Delete template version (Elimina la versione del modello). Selezionare la versione da eliminare e scegliere Delete (Elimina).

Come eliminare il modello di avvio (AWS CLI)

Utilizzare il seguente comando [delete-launch-template](#) per eliminare il modello e tutte le relative versioni.

```
aws ec2 delete-launch-template --launch-template-id lt-068f72b72934aff71
```

In alternativa, è possibile utilizzare il comando [delete-launch-template-versions](#) per eliminare una versione specifica di un modello di avvio.

```
aws ec2 delete-launch-template-versions --launch-template-id lt-068f72b72934aff71 --versions 1
```

(Facoltativo) Elimina il load balancer e i gruppi di destinazione

Se il gruppo con scalabilità automatica non è associato a un load balancer Elastic Load Balancing o se desideri mantenere il load balancer per uso futuro, salta questo passaggio.

Per eliminare il load balancer (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, sotto Bilanciamento del carico, scegli Sistemi di bilanciamento del carico.
3. Seleziona il load balancer e scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).
4. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.

Come eliminare il gruppo di destinazione (console)

1. Nel pannello di navigazione, in Bilanciamento del carico scegli Gruppi di destinazione.

2. Selezionare il gruppo di destinazione e scegliere Operazioni, Elimina.
3. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.

Come eliminare il load balancer associato al gruppo con scalabilità automatica(AWS CLI)

Per Application Load Balancer e Network Load Balancer, usa i seguenti comandi. [delete-load-balancerdelete-target-group](#)

```
aws elbv2 delete-load-balancer --load-balancer-arn my-load-balancer-arn  
aws elbv2 delete-target-group --target-group-arn my-target-group-arn
```

Per Classic Load Balancers, utilizzate il seguente comando. [delete-load-balancer](#)

```
aws elb delete-load-balancer --load-balancer-name my-load-balancer
```

(Facoltativo) Eliminare gli allarmi CloudWatch

Per eliminare gli CloudWatch allarmi associati al tuo gruppo Auto Scaling, completa i seguenti passaggi. Ad esempio, potresti avere allarmi associati al dimensionamento in fasi o a semplici policy di dimensionamento.

Note

L'eliminazione di un gruppo Auto Scaling elimina automaticamente gli CloudWatch allarmi gestiti da Amazon Auto EC2 Scaling per una politica di scalabilità di tracciamento mirata.

Puoi saltare questo passaggio se il tuo gruppo Auto Scaling non è associato ad CloudWatch alcun allarme o se desideri conservare gli allarmi per usi futuri.

Per eliminare gli allarmi (console CloudWatch)

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Allarmi.
3. Scegli gli allarmi, quindi Action (Operazione), Delete (Elimina).
4. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Delete (Elimina).

Per eliminare gli CloudWatch allarmi ()AWS CLI

Utilizza il comando [delete-alarms](#). Puoi eliminare uno o più allarmi alla volta. Ad esempio, utilizzare il seguente comando per eliminare gli allarmi Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity e Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity.

```
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity
```

Sostituisci le istanze nel tuo gruppo Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling offre funzionalità che ti consentono di sostituire le EC2 istanze Amazon nel tuo gruppo Auto Scaling dopo aver effettuato gli aggiornamenti, come l'aggiunta di un nuovo modello di lancio con una nuova Amazon Machine Image (AMI) o l'aggiunta di nuovi tipi di istanze. Inoltre, ti aiuta a semplificare gli aggiornamenti dandoti la possibilità di includerli nella stessa operazione che sostituisce le istanze.

In questa sezione sono incluse informazioni che consentono di completare le seguenti operazioni:

- Avviare un aggiornamento istanza per sostituire le istanze nel gruppo con dimensionamento automatico.
- Dichiarare aggiornamenti specifici che descrivono una configurazione desiderata e aggiornare il gruppo con scalabilità automatica alla configurazione desiderata.
- Saltare la sostituzione delle istanze già aggiornate.
- Utilizza i checkpoint per aggiornare le istanze in fasi ed eseguire verifiche sulle istanze in punti specifici.
- Usa il tempo di cottura per fare una pausa alla fine di un aggiornamento dell'istanza per convalidare lo stato dell'istanza.
- Ricevere notifiche via e-mail quando viene raggiunto un punto di controllo.
- Usare un rollback per ripristinare il gruppo con scalabilità automatica alla configurazione utilizzata in precedenza.
- Effettua automaticamente il rollback se l'aggiornamento dell'istanza fallisce per qualche motivo o se gli CloudWatch allarmi Amazon specificati entrano nello ALARM stato.
- Limitare la durata delle istanze per fornire versioni software coerenti e configurazioni delle istanze nel gruppo con scalabilità automatica.

Indice

- [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#)
- [Sostituire le istanze Auto Scaling basate sulla durata massima dell'istanza](#)

Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling

È possibile utilizzare un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze nel gruppo Auto Scaling. Questa funzionalità può essere utile quando una modifica alla configurazione richiede la sostituzione delle istanze, specialmente se il gruppo Auto Scaling contiene un numero elevato di istanze.

Alcune situazioni in cui un aggiornamento dell'istanza può essere utile includono:

- Implementazione di una nuova Amazon Machine Image (AMI) o di uno script di dati utente nel tuo gruppo di Auto Scaling. Puoi creare un nuovo modello di lancio con le modifiche e quindi utilizzare un aggiornamento dell'istanza per implementare immediatamente gli aggiornamenti.
- Migrazione delle istanze verso nuovi tipi di istanze per sfruttare i miglioramenti e le ottimizzazioni più recenti.
- Passaggio dai gruppi di Auto Scaling dall'utilizzo di una configurazione di avvio all'utilizzo di un modello di avvio. Puoi copiare le configurazioni di avvio nei modelli di avvio e quindi utilizzare un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze ai nuovi modelli. Per ulteriori informazioni sulla migrazione dei modelli di avvio, consulta [Migra i tuoi gruppi di Auto Scaling ai modelli di avvio](#).

Indice

- [Come funziona l'aggiornamento di un'istanza in un gruppo di Auto Scaling](#)
- [Informazioni sui valori predefiniti per l'aggiornamento di un'istanza](#)
- [Avvia un aggiornamento dell'istanza utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI](#)
- [Monitora l'aggiornamento di un'istanza utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI](#)
- [Annulla l'aggiornamento di un'istanza utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI](#)
- [Annulla le modifiche con un rollback manuale o automatico](#)
- [Utilizzo di un aggiornamento dell'istanza con l'opzione Ignora la corrispondenza](#)
- [Aggiungere punti di controllo a un aggiornamento delle istanze](#)

Come funziona l'aggiornamento di un'istanza in un gruppo di Auto Scaling

Questo argomento descrive come funziona l'aggiornamento di un'istanza e introduce i concetti chiave da comprendere per utilizzarlo in modo efficace.

Indice

- [Come funziona](#)
- [Concetti principali](#)
- [Periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità](#)
- [Compatibilità del tipo di istanza](#)
- [Limitazioni](#)

Come funziona

Per aggiornare le istanze in un gruppo Auto Scaling, puoi definire una nuova configurazione che contenga la versione più recente dell'applicazione e tutti gli altri aggiornamenti che desideri apportare. Quindi, avvia un aggiornamento dell'istanza per sostituire le istanze esistenti con nuove in base a tale configurazione.

Per eseguire un aggiornamento dell'istanza:


1. Crea un nuovo modello di lancio o aggiorna il modello esistente con le modifiche di configurazione desiderate, ad esempio una nuova Amazon Machine Image (AMI). Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).
2. Avvia l'aggiornamento dell'istanza utilizzando la console Amazon EC2 Auto Scaling o l' AWS CLI SDK:
 - Specificate il nuovo modello di lancio o la nuova versione del modello di lancio che avete creato. Verrà utilizzato per avviare nuove istanze.
 - Imposta la percentuale di salute minima e massima preferita. Questo controlla quante istanze vengono sostituite contemporaneamente e se vengono lanciate nuove istanze prima di terminare quelle vecchie.
 - Configura tutte le impostazioni opzionali, ad esempio:
 - Checkpoint: sospende l'aggiornamento dell'istanza dopo una certa percentuale di sostituzioni per verificare l'avanzamento.
 - Tempo di cottura: metti in pausa alla fine dell'aggiornamento dell'istanza per convalidare lo stato dell'istanza prima che l'aggiornamento sia considerato completo.
 - Ignora la corrispondenza: confronta le vecchie istanze con la nuova configurazione e sostituisci solo quelle che non corrispondono. Quando avvii l'aggiornamento di un'istanza dalla console, l'opzione Skip Matching è attiva per impostazione predefinita.

- Tipi di istanze multiple: applica una [politica per le istanze miste](#) nuova o aggiornata come parte della configurazione desiderata.

Una volta avviato l'aggiornamento dell'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling:

- Sostituisci le istanze in batch in base alle percentuali di integrità minima e massima.
- Avvia le nuove istanze prima di terminare quelle precedenti se la percentuale minima di integrità è impostata al 100%. Ciò garantisce che la capacità desiderata venga mantenuta in ogni momento.
- Controlla lo stato di salute delle istanze e concedi loro il tempo di riscaldarsi prima che vengano sostituite altre istanze.
- Termina e sostituisci le istanze che risultano non integre.
- Aggiorna automaticamente le impostazioni del gruppo Auto Scaling con le nuove modifiche alla configurazione dopo il completamento dell'aggiornamento dell'istanza.
- Sostituisci InService le istanze prima delle istanze che si trovano in un pool caldo.

Il seguente diagramma di flusso illustra il comportamento dell'avvio prima del termine quando si imposta la percentuale minima di integrità al 100%.



Note

Le percentuali di integrità minima e massima per l'aggiornamento di un'istanza devono essere specificate solo se non è stata impostata una politica di manutenzione dell'istanza o se è necessario sostituire la politica esistente. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di manutenzione delle istanze](#).

Analogamente, è necessario specificare il periodo di riscaldamento dell'istanza per un aggiornamento dell'istanza solo se non è stato abilitato il riscaldamento predefinito o se è necessario sovrascrivere l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta

Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica.

Concetti principali

Prima di iniziare, acquisisci familiarità con i concetti principali di base dell'aggiornamento delle istanze, riportati di seguito:

Percentuale minima di integrità

La percentuale minima di integrità è la percentuale della capacità desiderata da mantenere in servizio, integra e pronta all'uso durante l'aggiornamento dell'istanza in modo che l'aggiornamento possa continuare. Ad esempio, se la percentuale minima di integrità è del 90% e la percentuale di integrità massima è del 100%, la percentuale di capacità che verrà sostituita sarà del 10%. Se le nuove istanze non superano i controlli di integrità, Amazon EC2 Auto Scaling le interrompe e le sostituisce. Se l'aggiornamento dell'istanza non riesce ad avviare istanze integre, esso avrà esito negativo, lasciando intatto il restante 90% del gruppo. Se le nuove istanze rimangono integre e terminano il periodo di riscaldamento, Amazon Auto EC2 Scaling può continuare a sostituire altre istanze.

L'aggiornamento di un'istanza può sostituire le istanze una alla volta, più alla volta o tutte contemporaneamente. Per sostituire un'istanza alla volta, imposta la percentuale minima e massima di integrità al 100%. Ciò modifica il comportamento dell'aggiornamento dell'istanza da avviare prima del termine, il che impedisce alla capacità del gruppo di scendere al di sotto del 100% della capacità desiderata. Per sostituire tutte le istanze contemporaneamente, imposta tale percentuale allo 0%.

Percentuale massima di integrità

La percentuale massima integra è la percentuale della capacità desiderata che il gruppo con dimensionamento automatico può raggiungere quando si sostituiscono le istanze. La differenza tra il valore minimo e massimo non può essere maggiore di 100. Un intervallo più ampio aumenta il numero di istanze che possono essere sostituite contemporaneamente.

Preparazione dell'istanza

La preparazione dell'istanza è il periodo di tempo da quando lo stato di una nuova istanza cambia in InService fino a quando la sua inizializzazione è considerata terminata. Durante un aggiornamento dell'istanza, se le istanze superano i controlli di integrità, Amazon Auto EC2

Scaling non passa immediatamente alla sostituzione dell'istanza successiva dopo aver stabilito che un'istanza appena avviata è integra. Attende il periodo di riscaldamento prima di passare alla sostituzione dell'istanza successiva. Questo può essere utile quando l'applicazione necessita ancora di un po' di tempo di inizializzazione prima di rispondere alle richieste.

Il funzionamento è identico alla preparazione dell'istanza predefinita. Pertanto, valgono le stesse considerazioni sul dimensionamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Configurazione desiderata

La configurazione desiderata è la nuova configurazione che desideri che Amazon EC2 Auto Scaling distribuisca nel tuo gruppo di Auto Scaling. Ad esempio, puoi specificare un nuovo modello di avvio e nuovi tipi di istanza per le istanze. Durante un aggiornamento dell'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling aggiorna il gruppo Auto Scaling alla configurazione desiderata. Se si verifica un evento di scalabilità orizzontale durante l'aggiornamento di un'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling avvia nuove istanze con la configurazione desiderata anziché le impostazioni correnti del gruppo. Una volta completato l'aggiornamento dell'istanza, Amazon Auto EC2 Scaling aggiorna le impostazioni del gruppo Auto Scaling per riflettere la nuova configurazione desiderata che hai specificato come parte dell'aggiornamento dell'istanza.

Salta corrispondenza

Skip matching indica ad Amazon EC2 Auto Scaling di ignorare le istanze che dispongono già degli ultimi aggiornamenti. in modo da non sostituire più istanze del necessario. Questa opzione è utile quando si desidera assicurarsi che il gruppo con scalabilità automatica utilizzi una particolare versione del modello di avvio e sostituisca solo le istanze che non la utilizzano.

Punti di controllo

Un punto di controllo è un punto nel tempo in cui l'aggiornamento dell'istanza si interrompe per un periodo di tempo specificato. Un aggiornamento delle istanze può avere più punti di controllo. Amazon EC2 Auto Scaling emette eventi per ogni checkpoint. Pertanto, puoi aggiungere una EventBridge regola per inviare gli eventi a una destinazione, come Amazon SNS, per ricevere una notifica quando viene raggiunto un checkpoint. Dopo aver raggiunto un punto di controllo, è possibile verificare l'implementazione. Se vengono identificati problemi, è possibile annullare l'aggiornamento delle istanze o eseguirne il rollback. La possibilità di implementare gli aggiornamenti in fasi è un vantaggio fondamentale dei punti di controllo. Se non si utilizzano i punti di controllo, le sostituzioni a rotazione vengono eseguite in modo continuo.

Per ulteriori informazioni su tutte le impostazioni predefinite che puoi configurare all'avvio di un aggiornamento dell'istanza, consulta [Informazioni sui valori predefiniti per l'aggiornamento di un'istanza](#).

Periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità

Amazon EC2 Auto Scaling determina se un'istanza è integra in base allo stato dei controlli di integrità utilizzati dal gruppo di Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Per assicurarsi che questi controlli dell'integrità vengano avviati il prima possibile, non impostare un periodo di tolleranza del controllo dell'integrità del gruppo troppo alto, ma abbastanza alto da consentire ai controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing di determinare se una destinazione è disponibile per gestire le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Compatibilità del tipo di istanza

Prima di modificare il tipo di istanza, è consigliabile verificarne il funzionamento con il modello di avvio. Questa operazione consente di confermare la compatibilità con l'AMI specificata. Ad esempio, se sono state avviate le istanze originali da un'AMI paravirtuale (PV) ma si desidera passare a un tipo di istanza di generazione corrente supportato solo da un'AMI di una macchina virtuale hardware (HVM), è necessario utilizzare un'AMI HVM nel modello di avvio.

Per verificare la compatibilità del tipo di istanza senza avviare le istanze, utilizza il comando [run-instances](#) con l'opzione `--dry-run`, come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws ec2 run-instances --launch-template LaunchTemplateName=my-template,Version='1' --dry-run
```

Per informazioni su come viene determinata la compatibilità, consulta [Compatibilità per la modifica del tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Limitazioni

- Durata totale: il tempo massimo durante il quale un aggiornamento delle istanze può continuare a sostituire attivamente le istanze è di 14 giorni.
- Differenza di comportamento specifica dei gruppi ponderati: se un gruppo di istanze miste è configurato con un peso dell'istanza maggiore o uguale alla capacità desiderata del gruppo, Amazon Auto EC2 Scaling potrebbe sostituire InService tutte le istanze contemporaneamente.

Per evitare questa situazione, segui i suggerimenti riportati nell'argomento [Configurare un gruppo Auto Scaling per utilizzare i pesi delle istanze](#). Quando utilizzi pesi con il gruppo con scalabilità automatica, specifica una capacità desiderata maggiore del peso massimo.

- Timeout di un'ora: quando l'aggiornamento di un'istanza non è in grado di continuare a effettuare sostituzioni perché è in attesa di sostituire le istanze in standby o protette dallo scaling in, oppure le nuove istanze non superano i controlli di integrità, Amazon Auto Scaling EC2 continua a riprovare per un'ora. Fornisce inoltre un messaggio di stato per aiutarti a risolvere il problema. Se trascorsa un'ora il problema persiste, l'operazione ha esito negativo. Lo scopo è lasciare tempo per il recupero in caso di problemi temporanei.
- Distribuzione del codice tramite dati utente: Skip matching non verifica le modifiche al codice distribuite da uno script di dati utente. Se utilizzi i dati utente per estrarre nuovo codice e installare questi aggiornamenti su nuove istanze, ti consigliamo di disattivare lo skip matching per assicurarti che tutte le istanze ricevano il codice più recente, anche senza un aggiornamento della versione del modello di lancio.
- Restrizione all'aggiornamento: se si tenta di aggiornare il modello di avvio, la configurazione di avvio o la politica delle istanze miste di un gruppo di Auto Scaling mentre è attivo un aggiornamento dell'istanza con la configurazione desiderata, la richiesta avrà esito negativo con il seguente errore di convalida: `An active instance refresh with a desired configuration exists. All configuration options derived from the desired configuration are not available for update while the instance refresh is active.`

Informazioni sui valori predefiniti per l'aggiornamento di un'istanza

Prima di avviare l'aggiornamento di un'istanza, puoi personalizzare varie preferenze che influiscono sull'aggiornamento dell'istanza. Alcune preferenze predefinite sono diverse a seconda che si utilizzi la console o la riga di comando (o SDK). AWS CLI AWS

La tabella seguente elenca i valori predefiniti per le impostazioni di aggiornamento dell'istanza.

Impostazione	AWS CLI o SDK AWS	EC2 Console Amazon Auto Scaling
CloudWatch allarme	Disabilitato (null)	Disabilitato
Rollback automatico	Disabilitato (false)	Disabilitato

Impostazione	AWS CLI o SDK AWS	EC2 Console Amazon Auto Scaling
È ora di cuocere	Zero	Zero
Punti di controllo	Disabilitato (false)	Disabilitato
Ritardo del checkpoint	1 ora (3600 secondi)	1 ora
Preparazione dell'istanza	La preparazione dell'istanza di default , se definita, o in caso contrario il periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità .	La preparazione dell'istanza di default , se definita, o in caso contrario il periodo di tolleranza dei controlli dell'integrità .
Percentuale massima di integrità	Varia in base alla policy di manutenzione dell'istanza. Se non esiste una policy di manutenzione dell'istanza, il valore predefinito è il 100% (nullo).	Varia in base alla policy di manutenzione dell'istanza. Se non esiste una policy di manutenzione dell'istanza, il valore predefinito è il 100% (nullo).
Percentuale minima di integrità	Varia in base alla policy di manutenzione dell'istanza. Se non esiste una policy di manutenzione dell'istanza, il valore predefinito è il 90%.	Varia in base alla policy di manutenzione dell'istanza. Se non esiste una policy di manutenzione dell'istanza, il valore predefinito è il 90%.
Istanze protette dalla riduzione orizzontale	Attendi	Ignorare
Salta corrispondenza	Disabilitato (false)	Abilitato
Istanze in standby	Attendi	Ignorare

Di seguito viene fornita una descrizione di ciascuna impostazione:

CloudWatch allarme (**AlarmSpecification**)

Le specifiche CloudWatch dell'allarme. CloudWatch gli allarmi possono essere utilizzati per identificare eventuali problemi e fallire l'operazione se un allarme entra in ALARM stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza con rollback automatico](#).

Rollback automatico (**AutoRollback**)

Controlla se Amazon EC2 Auto Scaling ripristina il gruppo Auto Scaling alla configurazione precedente se l'aggiornamento dell'istanza non riesce. Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla le modifiche con un rollback manuale o automatico](#).

Tempo di cottura () **BakeTime**

Il tempo di attesa alla fine di un aggiornamento dell'istanza prima che l'aggiornamento dell'istanza venga considerato completo.

Checkpoint (**CheckpointPercentages**)

Controlla se Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce le istanze in fasi. È utile se devi eseguire verifiche sulle istanze prima di sostituirle tutte. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere punti di controllo a un aggiornamento delle istanze](#).

Ritardo del checkpoint (**CheckpointDelay**)

Il tempo di attesa, espresso in secondi, necessario al raggiungimento di un checkpoint prima di continuare. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere punti di controllo a un aggiornamento delle istanze](#).

Preparazione dell'istanza (**InstanceWarmup**)

Un periodo di tempo, in secondi, durante il quale Amazon EC2 Auto Scaling attende il completamento dell'inizializzazione di una nuova istanza prima di passare alla sostituzione dell'istanza successiva. Se hai già definito correttamente una preparazione dell'istanza di default per il gruppo con scalabilità automatica, non devi modificare la preparazione dell'istanza, a meno che non desideri ignorare l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Percentuale massima di integrità (**MaxHealthyPercentage**)

La percentuale della capacità desiderata che il gruppo con dimensionamento automatico può raggiungere quando si sostituiscono le istanze.

Percentuale minima di integrità (**MinHealthyPercentage**)

La percentuale della capacità desiderata del gruppo con dimensionamento automatico che deve essere in servizio, integra e pronta all'uso prima che l'operazione possa continuare.

Istanze protette dalla riduzione orizzontale (**ScaleInProtectedInstances**)

Controlla cosa fa Amazon EC2 Auto Scaling se vengono rilevate istanze protette da scalabilità integrata. Per ulteriori informazioni su tali istanze, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).

Amazon EC2 Auto Scaling offre le seguenti opzioni:

- **Replace (Refresh)**: sostituisce le istanze protette dallo scale-in.
- **Ignore (Ignore)**: ignora le istanze protette da scalabilità in e continua a sostituire le istanze non protette.
- **Wait (Wait)**: attende un'ora prima che l'utente rimuova la protezione scale-in. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo.

Ignora la corrispondenza (**SkipMatching**)

Controlla se Amazon EC2 Auto Scaling salta la sostituzione delle istanze che corrispondono alla configurazione desiderata. Se non viene specificata alcuna configurazione desiderata, viene ignorata la sostituzione delle istanze con lo stesso modello di avvio e gli stessi tipi di istanze utilizzati dal gruppo con scalabilità automatica prima dell'avvio dell'aggiornamento dell'istanza.

Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di un aggiornamento dell'istanza con l'opzione Ignora la corrispondenza](#).

Istanze in standby (**StandbyInstances**)

Controlla cosa fa Amazon EC2 Auto Scaling se le istanze vengono trovate nello stato Standby. Per ulteriori informazioni su tali istanze, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Amazon EC2 Auto Scaling offre le seguenti opzioni:

- **Terminate (Terminate)**: termina le istanze presenti in Standby
- **Ignore (Ignore)**: ignora le istanze presenti nello stato Standby e continua a sostituire le istanze che si trovano nello stato InService
- **Wait (Wait)** — Attende un'ora prima che l'utente restituisca le istanze al servizio. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo.

Avvia un aggiornamento dell'istanza utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI

Important

Puoi eseguire il rollback dell'aggiornamento di un'istanza in corso per annullare eventuali modifiche. Per poter utilizzare questa opzione, il gruppo con scalabilità automatica deve soddisfare i prerequisiti per l'utilizzo dei rollback prima di avviare l'aggiornamento dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla le modifiche con un rollback manuale o automatico](#).

Le seguenti procedure consentono di avviare l'aggiornamento di un'istanza utilizzando o. AWS Management Console AWS CLI

Avvio dell'aggiornamento di un'istanza (console)

Se è la prima volta che avvii un aggiornamento delle istanze, utilizzare la console ti sarà utile per scoprire le caratteristiche e le opzioni disponibili.

Avviare un aggiornamento delle istanze nella console (procedura di base)

Se non hai definito in precedenza una [policy di istanze miste](#) per il gruppo con scalabilità automatica, utilizza la seguente procedura. Se in precedenza hai definito una policy di istanze miste, consulta [Avviare un aggiornamento delle istanze nella console \(gruppo di istanze miste\)](#) per avviare l'aggiornamento di un'istanza.

Come avviare l'aggiornamento di un'istanza

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Nella scheda Aggiornamento istanza in Active instance refresh (Aggiornamento attivo istanza), scegli Start instance refresh (Avvia aggiornamento istanza).
4. In Impostazioni di disponibilità, esegui la seguente operazione:

a. Per il metodo di sostituzione dell'istanza:

- Se non hai impostato una policy di manutenzione delle istanze nel gruppo con dimensionamento automatico, l'impostazione predefinita per il metodo di sostituzione dell'istanza è Termina e avvia. Questo è il comportamento predefinito precedente per l'aggiornamento di un'istanza.
- Se imposti una policy di manutenzione dell'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico, vengono forniti valori predefiniti per il metodo di sostituzione dell'istanza. Per sovrascrivere la policy di manutenzione dell'istanza, scegli Sostituisci. La sostituzione si applica solo all'aggiornamento dell'istanza corrente. Al successivo avvio di un aggiornamento dell'istanza, questi valori vengono ripristinati ai valori predefiniti della policy di manutenzione dell'istanza.

Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare il metodo di sostituzione delle istanze.

i. Seleziona uno dei seguenti metodi di sostituzione delle istanze:

- Avvio prima del termine: è necessario eseguire il provisioning di una nuova istanza prima di poter chiudere un'istanza esistente. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano la disponibilità rispetto al risparmio.
- Termina e avvia: le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano il risparmio rispetto alla disponibilità. È anche una buona scelta per le applicazioni che non dovrebbero avviare una capacità superiore a quella attualmente disponibile.
- Comportamento personalizzato: questa opzione consente di impostare un intervallo minimo e massimo personalizzato per la quantità di capacità che desideri rendere disponibile quando si sostituiscono le istanze. Questo approccio può aiutarti a raggiungere il giusto equilibrio tra costi e disponibilità.

ii. Per Imposta una percentuale di integrità adeguata, inserisci i valori per uno o entrambi i campi seguenti. I campi di attivazione variano a seconda dell'opzione scelta per il metodo di sostituzione dell'istanza.

- Min: imposta la percentuale minima di integrità necessaria per procedere con l'aggiornamento dell'istanza.

- Max: imposta la percentuale massima di integrità possibile durante l'aggiornamento dell'istanza.
- iii. Espandi la sezione Visualizza la capacità temporanea stimata durante le sostituzioni in base alla capacità desiderata per confermare in che modo i valori di Min e Max si applicano al gruppo. I valori esatti utilizzati dipendono dal valore di capacità desiderato, che cambierà se il gruppo cresce.
- iv. Espandi la sezione Imposta il comportamento di fallback per le dimensioni sostitutive non valide, quindi scegli se Viola la percentuale massima di integrità per dare priorità alla disponibilità o Viola la percentuale minima di integrità.

Non è consigliabile mantenere l'opzione Viola la percentuale minima di integrità predefinita per gruppi molto piccoli. Quando nel gruppo con dimensionamento automatico è presente una sola istanza, l'avvio di un aggiornamento delle istanze può causare un'interruzione.

Questo passaggio configura il comportamento di fallback se utilizzi un gruppo con dimensionamento automatico che non dispone ancora di una policy di manutenzione dell'istanza. Questa opzione non è disponibile e non viene visualizzata quando il gruppo ha una policy di manutenzione delle istanze. Questa opzione è disponibile anche solo per il metodo di sostituzione Termina e avvia. Gli altri metodi di sostituzione violeranno la percentuale massima di integrità per dare priorità alla disponibilità.

- b. In Preparazione dell'istanza, inserisci il numero di secondi da quando lo stato di una nuova istanza cambia in InService a quando termina l'inizializzazione. Amazon EC2 Auto Scaling attende questo periodo di tempo prima di passare alla sostituzione dell'istanza successiva.

Durante la preparazione, un'istanza appena avviata non viene conteggiata per i parametri aggregati dell'istanza del gruppo con scalabilità automatica (come CPUUtilization, NetworkIn e NetworkOut). Se sono state aggiunte policy di dimensionamento al gruppo con scalabilità automatica, le attività di dimensionamento vengono eseguite in parallelo. Se imposti un intervallo lungo per il periodo di aggiornamento dell'istanza, ci vorrà più tempo prima che le istanze appena lanciate vengano visualizzate nelle metriche. Pertanto, un periodo di riscaldamento adeguato impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di scalare su dati metrici obsoleti.

Se hai già definito correttamente una preparazione dell'istanza di default per il gruppo con scalabilità automatica, non devi modificare la preparazione dell'istanza. Puoi tuttavia

impostare un valore per questa opzione se desideri sovrascrivere l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della preparazione dell'istanza di default, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

5. In Impostazioni di aggiornamento, esegui la seguente operazione:

- a. (Facoltativo) Per Checkpoints (Punti di controllo), scegli Enable checkpoints (Abilita punti di controllo) per sostituire le istanze utilizzando un approccio incrementale o graduale all'aggiornamento delle istanze. Ciò consente di avere tempo aggiuntivo per la verifica tra i set delle sostituzioni. Se scegli di non abilitare i punti di controllo, le istanze vengono sostituite in un'operazione quasi continua.

Se abiliti i punti di controllo, consulta [Abilitazione dei punti di controllo \(console\)](#) per ulteriori passaggi.

- b. (Facoltativo) Per Bake time, specifica il tempo di attesa alla fine dell'aggiornamento dell'istanza prima che l'aggiornamento dell'istanza sia considerato completo.
- c. Attiva o disattiva Skip matching (Salta corrispondenza):
 - Per ignorare la sostituzione delle istanze che corrispondono già al modello di avvio, mantieni selezionata la casella di controllo Abilita Ignora la corrispondenza.
 - Se disattivi l'opzione Salta corrispondenza deselectando questa casella di controllo, tutte le istanze possono essere sostituite.

Quando abiliti la funzione Ignora la corrispondenza, invece di utilizzare il modello esistente, puoi impostare un nuovo modello di avvio o una nuova versione del modello di avvio. Puoi eseguire questa operazione nella sezione Configurazione desiderata della pagina Avvio dell'aggiornamento dell'istanza.

Note

Per utilizzare la funzionalità Salta corrispondenza per aggiornare un gruppo con scalabilità automatica che attualmente utilizza una configurazione di avvio, devi selezionare un modello di avvio in Configurazione desiderata. L'utilizzo della funzionalità Salta corrispondenza con una configurazione di avvio non è supportato.

- d. In Istanze in standby, scegli Ignora, Termina o Attendi. Ciò determina cosa succede se vengono individuate istanze il cui stato è Standby. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Se scegli Attendi, devi eseguire ulteriori operazioni per ripristinare l'utilizzo di queste istanze. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza sostituisce tutte le istanze InService e attende un'ora. Nel caso in cui siano presenti ancora istanze in stato Standby, l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo. Per evitare questa situazione, scegli l'opzione Ignora o Termina per tali istanze.

- e. In Istanze protette dalla riduzione orizzontale, scegli Ignora, Sostituisci o Attendi. Ciò determina cosa succede se vengono individuate istanze protette dalla riduzione orizzontale. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).

Se scegli Attendi, devi eseguire ulteriori operazioni per rimuovere la protezione dalla riduzione orizzontale da tali istanze. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza sostituisce tutte le istanze non protette e attende un'ora. Nel caso in cui siano ancora presenti istanze protette dalla riduzione orizzontale, l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo. Per evitare questa situazione, scegli l'opzione Ignora o Sostituisci per tali istanze.

6. (Facoltativo) Per gli CloudWatch allarmi, scegli Abilita CloudWatch allarmi, quindi scegli uno o più allarmi. CloudWatch gli allarmi possono essere utilizzati per identificare eventuali problemi e fallire l'operazione se un allarme entra in stato. ALARM Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza con rollback automatico](#).
7. (Facoltativo) Espandi la sezione Configurazione desiderata per specificare gli aggiornamenti che desideri apportare al gruppo con scalabilità automatica.

Per questo passaggio, puoi scegliere di utilizzare la sintassi JSON o YAML per modificare i valori dei parametri anziché effettuare selezioni nell'interfaccia della console. Per farlo, scegli Use code editor (Usa editor di codice) e non Use console interface (Usa interfaccia console). La procedura seguente spiega come effettuare selezioni utilizzando l'interfaccia della console.

- a. Per Update launch template (Aggiornamento del modello di avvio):
 - Se non hai creato un nuovo modello di avvio o una nuova versione del modello di avvio per il gruppo con scalabilità automatica, lascia questa casella di controllo deselezionata.

- In caso contrario, selezionala. Quando selezioni questa opzione, Amazon EC2 Auto Scaling mostra il modello di lancio corrente e la versione corrente del modello di lancio. ed elenca tutte le altre versioni disponibili. Scegli il modello di avvio e la versione.

Una volta scelta la versione, puoi visualizzare le relative informazioni. Questa è la versione del modello di avvio che verrà utilizzata per sostituire le istanze nell'ambito di un aggiornamento delle istanze. Se l'aggiornamento viene eseguito correttamente, questa versione del modello di avvio verrà utilizzata anche ogni volta che vengono avviate nuove istanze, ad esempio quando il gruppo viene dimensionato.

- b. Per Choose a set of instance types and purchase options to override the instance type in the launch template (Scelta di un set di tipi di istanza e opzioni di acquisto per sovrascrivere il tipo di istanza nel modello di avvio):

- Non selezionare questa casella di controllo se vuoi utilizzare il tipo di istanza e l'opzione di acquisto specificati nel modello di avvio.
- Seleziona questa casella di controllo se desideri sovrascrivere il tipo di istanza nel modello di avvio o eseguire istanze spot. Puoi aggiungere manualmente ogni tipo di istanza oppure scegliere un tipo di istanza principale e un'opzione di raccomandazione che recupera eventuali tipi di istanza corrispondenti aggiuntivi. Se prevedi di avviare istanze spot, ti consigliamo di aggiungere alcuni tipi di istanza diversi. In questo modo, Amazon EC2 Auto Scaling può avviare un altro tipo di istanza se la capacità delle istanze è insufficiente nelle zone di disponibilità scelte. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

 Warning

Le istanze spot non devono essere utilizzate con applicazioni che non sono in grado di gestire un'eventuale interruzione dell'istanza. Le interruzioni possono verificarsi se il servizio Amazon EC2 Spot deve recuperare capacità.

Se selezioni questa casella di controllo, assicurati che il modello di avvio non richieda già istanze Spot. Non puoi utilizzare un modello di avvio che richiede alle istanze spot di creare un gruppo con scalabilità automatica che utilizzi più tipi di istanza e che avvii istanze spot e on demand.

 Note

Per utilizzare queste opzioni per un gruppo con scalabilità automatica che attualmente utilizza una configurazione di avvio, devi selezionare un modello di avvio in Update launch template (Aggiorna modello di avvio). La sovrascrittura del tipo di istanza nella configurazione di avvio non è supportata.

8. (Facoltativo) In Impostazioni di rollback, scegli Abilita il rollback automatico per eseguire automaticamente il rollback dell'aggiornamento dell'istanza in caso di errore.

Questa impostazione può essere abilitata solo se il gruppo con dimensionamento automatico soddisfa i prerequisiti per l'utilizzo dei rollback.

Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla le modifiche con un rollback manuale o automatico](#).

9. Rivedi tutte le selezioni per confermare che siano impostate correttamente.

A questo punto, è consigliabile verificare che le differenze tra le modifiche correnti e quelle proposte non influiscano sull'applicazione in modo imprevisto o indesiderato. Per verificare che il tipo di istanza è compatibile con il modello di avvio, consulta [Compatibilità del tipo di istanza](#).

10. Se le selezioni per l'aggiornamento delle istanze sono quelle desiderate, scegli Avvia aggiornamento dell'istanza.

Avviare un aggiornamento delle istanze nella console (gruppo di istanze miste)

Se hai creato un gruppo con scalabilità automatica con una [policy di istanze miste](#), utilizza la seguente procedura. Se in precedenza non hai definito una policy di istanze miste per il gruppo, consulta [Avviare un aggiornamento delle istanze nella console \(procedura di base\)](#) per avviare un aggiornamento delle istanze.

Come avviare l'aggiornamento di un'istanza

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Nella scheda Aggiornamento istanza in Active instance refresh (Aggiornamento attivo istanza), scegli Start instance refresh (Avvia aggiornamento istanza).
4. In Impostazioni di disponibilità, esegui la seguente operazione:
 - a. Per il metodo di sostituzione dell'istanza:
 - Se non hai impostato una policy di manutenzione delle istanze nel gruppo con dimensionamento automatico, l'impostazione predefinita per il metodo di sostituzione dell'istanza è Termina e avvia. Questo è il comportamento predefinito precedente per l'aggiornamento di un'istanza.
 - Se imposti una policy di manutenzione dell'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico, vengono forniti valori predefiniti per il metodo di sostituzione dell'istanza. Per sovrascrivere la policy di manutenzione dell'istanza, scegli Sostituisci. La sostituzione si applica solo all'aggiornamento dell'istanza corrente. Al successivo avvio di un aggiornamento dell'istanza, questi valori vengono ripristinati ai valori predefiniti della policy di manutenzione dell'istanza.

Nella procedura seguente viene descritto come aggiornare il metodo di sostituzione delle istanze.

- i. Seleziona uno dei seguenti metodi di sostituzione delle istanze:
 - Avvio prima del termine: è necessario eseguire il provisioning di una nuova istanza prima di poter chiudere un'istanza esistente. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano la disponibilità rispetto al risparmio.
 - Termina e avvia: le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti. Si tratta di una buona scelta per le applicazioni che privilegiano il risparmio rispetto alla disponibilità. È anche una buona scelta per le applicazioni che non dovrebbero avviare una capacità superiore a quella attualmente disponibile.
 - Comportamento personalizzato: questa opzione consente di impostare un intervallo minimo e massimo personalizzato per la quantità di capacità che desideri rendere disponibile quando si sostituiscono le istanze. Questo approccio può aiutarti a raggiungere il giusto equilibrio tra costi e disponibilità.
- ii. Per Imposta una percentuale di integrità adeguata, inserisci i valori per uno o entrambi i campi seguenti. I campi di attivazione variano a seconda dell'opzione scelta per il metodo di sostituzione dell'istanza.

- Min: imposta la percentuale minima di integrità necessaria per procedere con l'aggiornamento dell'istanza.
 - Max: imposta la percentuale massima di integrità possibile durante l'aggiornamento dell'istanza.
- iii. Espandi la sezione Visualizza la capacità temporanea stimata durante le sostituzioni in base alla capacità desiderata per confermare in che modo i valori di Min e Max si applicano al gruppo. I valori esatti utilizzati dipendono dal valore di capacità desiderato, che cambierà se il gruppo cresce.
- iv. Espandi la sezione Imposta il comportamento di fallback per le dimensioni sostitutive non valide, quindi scegli se Viola la percentuale massima di integrità per dare priorità alla disponibilità o Viola la percentuale minima di integrità.

Non è consigliabile mantenere l'opzione Viola la percentuale minima di integrità predefinita per gruppi molto piccoli. Quando nel gruppo con dimensionamento automatico è presente una sola istanza, l'avvio di un aggiornamento delle istanze può causare un'interruzione.

Questo passaggio configura il comportamento di fallback se utilizzi un gruppo con dimensionamento automatico che non dispone ancora di una policy di manutenzione dell'istanza. Questa opzione non è disponibile e non viene visualizzata quando il gruppo ha una policy di manutenzione delle istanze. Questa opzione è disponibile anche solo per il metodo di sostituzione Termina e avvia. Gli altri metodi di sostituzione violeranno la percentuale massima di integrità per dare priorità alla disponibilità.

- b. In Preparazione dell'istanza, inserisci il numero di secondi da quando lo stato di una nuova istanza cambia in InService a quando termina l'inizializzazione. Amazon EC2 Auto Scaling attende questo periodo di tempo prima di passare alla sostituzione dell'istanza successiva.

Durante la preparazione, un'istanza appena avviata non viene conteggiata per i parametri aggregati dell'istanza del gruppo con scalabilità automatica (come CPUUtilization, NetworkIn e NetworkOut). Se sono state aggiunte policy di dimensionamento al gruppo con scalabilità automatica, le attività di dimensionamento vengono eseguite in parallelo. Se imposti un intervallo lungo per il periodo di aggiornamento dell'istanza, ci vorrà più tempo prima che le istanze appena lanciate vengano visualizzate nelle metriche. Pertanto, un periodo di riscaldamento adeguato impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di scalare su dati metrici obsoleti.

Se hai già definito correttamente una preparazione dell'istanza di default per il gruppo con scalabilità automatica, non devi modificare la preparazione dell'istanza. Puoi tuttavia impostare un valore per questa opzione se desideri sovrascrivere l'impostazione predefinita. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della preparazione dell'istanza di default, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

5. In Impostazioni di aggiornamento, esegui la seguente operazione:

- a. (Facoltativo) Per Checkpoints (Punti di controllo), scegli Enable checkpoints (Abilita punti di controllo) per sostituire le istanze utilizzando un approccio incrementale o graduale all'aggiornamento delle istanze. Ciò consente di avere tempo aggiuntivo per la verifica tra i set delle sostituzioni. Se scegli di non abilitare i punti di controllo, le istanze vengono sostituite in un'operazione quasi continua.

Se abiliti i punti di controllo, consulta [Abilitazione dei punti di controllo \(console\)](#) per ulteriori passaggi.

- b. Attiva o disattiva Skip matching (Salta corrispondenza):
 - Per ignorare la sostituzione delle istanze che già corrispondono al modello di avvio e la sovrascrittura di qualsiasi tipo di istanza, mantieni selezionata la casella di controllo Abilita Ignora la corrispondenza.
 - Se scegli di disattivare l'opzione Salta corrispondenza deselectando questa casella di controllo, tutte le istanze possono essere sostituite.

Quando abiliti la funzione Ignora la corrispondenza, invece di utilizzare il modello esistente, puoi impostare un nuovo modello di avvio o una nuova versione del modello di avvio. Puoi eseguire questa operazione nella sezione Configurazione desiderata della pagina Avvio dell'aggiornamento dell'istanza. Puoi anche aggiornare le sovrascritture del tipo di istanza in Configurazione desiderata.

- c. In Istanze in standby, scegli Ignora, Termina o Attendi. Ciò determina cosa succede se vengono individuate istanze il cui stato è Standby. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Se scegli Attendi, devi eseguire ulteriori operazioni per ripristinare l'utilizzo di queste istanze. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza sostituisce tutte le istanze InService e attende un'ora. Nel caso in cui siano presenti ancora istanze in stato Standby,

l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo. Per evitare questa situazione, scegli l'opzione Ignora o Termina per tali istanze.

- d. In Istanze protette dalla riduzione orizzontale, scegli Ignora, Sostituisci o Attendi. Ciò determina cosa succede se vengono individuate istanze protette dalla riduzione orizzontale. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).

Se scegli Attendi, devi eseguire ulteriori operazioni per rimuovere la protezione dalla riduzione orizzontale da tali istanze. In caso contrario, l'aggiornamento dell'istanza sostituisce tutte le istanze non protette e attende un'ora. Nel caso in cui siano ancora presenti istanze protette dalla riduzione orizzontale, l'aggiornamento dell'istanza ha esito negativo. Per evitare questa situazione, scegli l'opzione Ignora o Sostituisci per tali istanze.

6. (Facoltativo) Per gli CloudWatch allarmi, scegli Abilita CloudWatch allarmi, quindi scegli uno o più allarmi. CloudWatch gli allarmi possono essere utilizzati per identificare eventuali problemi e fallire l'operazione se un allarme entra in stato. ALARM Per ulteriori informazioni, consulta [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza con rollback automatico](#).
7. Nella sezione Configurazione desiderata, procedi come segue.

Per questo passaggio, puoi scegliere di utilizzare la sintassi JSON o YAML per modificare i valori dei parametri anziché effettuare selezioni nell'interfaccia della console. Per farlo, scegli Use code editor (Usa editor di codice) e non Use console interface (Usa interfaccia console). La procedura seguente spiega come effettuare selezioni utilizzando l'interfaccia della console.

- a. Per Update launch template (Aggiornamento del modello di avvio):
 - Se non hai creato un nuovo modello di avvio o una nuova versione del modello di avvio per il gruppo con scalabilità automatica, lascia questa casella di controllo deselezionata.
 - In caso contrario, selezionala. Quando selezioni questa opzione, Amazon EC2 Auto Scaling mostra il modello di lancio corrente e la versione corrente del modello di lancio. ed elenca tutte le altre versioni disponibili. Scegli il modello di avvio e la versione.

Una volta scelta la versione, puoi visualizzare le relative informazioni. Questa è la versione del modello di avvio che verrà utilizzata per sostituire le istanze nell'ambito di un aggiornamento delle istanze. Se l'aggiornamento viene eseguito correttamente, questa versione del modello di avvio verrà utilizzata anche ogni volta che vengono avviate nuove istanze, ad esempio quando il gruppo viene dimensionato.

- b. Per Use these settings to override the instance type and purchase option defined in the launch template (Utilizzo di queste impostazioni per sovrascrivere il tipo di istanza e l'opzione di acquisto definite nel modello di avvio):

Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è selezionata. Amazon EC2 Auto Scaling compila ogni parametro con il valore attualmente impostato nella politica delle istanze miste per il gruppo Auto Scaling. Aggiorna solo i valori per i parametri che desideri modificare. Per informazioni su queste impostazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

 Warning

Consigliamo di non deselezionare questa casella di controllo. Deselezionala solo se desideri interrompere l'utilizzo di una policy di istanze miste. Una volta completato l'aggiornamento dell'istanza, Amazon Auto EC2 Scaling aggiorna il gruppo in modo che corrisponda alla configurazione desiderata. Se non include più una politica sulle istanze miste, Amazon EC2 Auto Scaling interrompe gradualmente tutte le istanze Spot attualmente in esecuzione e le sostituisce con istanze On-Demand. Oppure, se il modello di lancio richiede istanze Spot, Amazon EC2 Auto Scaling interrompe gradualmente tutte le istanze On-Demand attualmente in esecuzione e le sostituisce con istanze Spot.

8. (Facoltativo) In Impostazioni di rollback, scegli Abilita il rollback automatico per eseguire automaticamente il rollback dell'aggiornamento dell'istanza in caso di errore per qualsiasi motivo.

Questa impostazione può essere abilitata solo se il gruppo con dimensionamento automatico soddisfa i prerequisiti per l'utilizzo dei rollback.

Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla le modifiche con un rollback manuale o automatico](#).

9. Rivedi tutte le selezioni per confermare che siano impostate correttamente.

A questo punto, è consigliabile verificare che le differenze tra le modifiche correnti e quelle proposte non influiscano sull'applicazione in modo imprevisto o indesiderato. Per verificare che il tipo di istanza è compatibile con il modello di avvio, consulta [Compatibilità del tipo di istanza](#).

Se le selezioni per l'aggiornamento delle istanze sono quelle desiderate, scegli Avvia aggiornamento dell'istanza.

Avvio dell'aggiornamento di un'istanza (AWS CLI)

Come avviare l'aggiornamento di un'istanza

Usa il [start-instance-refresh](#) comando seguente per avviare l'aggiornamento di un'istanza da AWS CLI. Puoi specificare le preferenze che desideri modificare in un file di configurazione JSON. Quando fai riferimento al file di configurazione, fornisci il percorso e il nome del file come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "Preferences": {
    "InstanceWarmup": 60,
    "MinHealthyPercentage": 50,
    "AutoRollback": true,
    "ScaleInProtectedInstances": Ignore,
    "StandbyInstances": Terminate
  }
}
```

Se le preferenze non vengono fornite, vengono utilizzati i valori predefiniti. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni sui valori predefiniti per l'aggiornamento di un'istanza](#).

Output di esempio:

```
{
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

Monitora l'aggiornamento di un'istanza utilizzando o AWS Management Console o AWS CLI

È possibile monitorare un aggiornamento dell'istanza in corso o verificare lo stato degli aggiornamenti delle istanze precedenti delle ultime sei settimane utilizzando l'opzione o. AWS Management Console o AWS CLI

Monitora e controlla lo stato dell'aggiornamento di un'istanza

Per monitorare e controllare lo stato di un aggiornamento dell'istanza, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Tip

In questa procedura, le colonne denominate dovrebbero già essere visualizzate. Per visualizzare le colonne nascoste o modificare il numero di righe visualizzate, scegli l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra della sezione per aprire la finestra delle preferenze. Aggiorna le impostazioni secondo necessità e scegli Conferma.

Per monitorare e controllare lo stato di un aggiornamento dell'istanza (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Instance refresh (Aggiornamento istanze) in Instance refresh history (Cronologia aggiornamento istanze), puoi determinare lo stato della richiesta esaminando la colonna Stato. L'operazione passa Pending allo stato durante l'inizializzazione. Lo stato dovrebbe quindi passare rapidamente a InProgress. Quando tutte le istanze sono state aggiornate, lo stato cambia in Successful.
4. È possibile monitorare ulteriormente il successo o il fallimento delle attività in corso visualizzando le attività di ridimensionamento del gruppo. Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), quando viene avviato l'aggiornamento delle istanze, vengono mostrate le voci al momento della terminazione delle istanze e un altro set di voci all'avvio delle istanze. Se hai numerose attività di scalabilità, puoi visualizzarne altre scegliendo l'icona > nella parte superiore della cronologia delle attività. Per informazioni sulla risoluzione dei problemi che potrebbero causare il fallimento delle attività, consulta [Risolvi i problemi in Amazon Auto Scaling EC2](#).
5. (Facoltativo) Nella scheda Gestione delle istanze, in Istanze, è possibile esaminare lo stato di avanzamento di istanze specifiche in base alle esigenze.

AWS CLI

Per monitorare e controllare lo stato di un aggiornamento dell'istanza ()AWS CLI

Utilizza il seguente comando [describe-instance-refreshes](#).

```
aws autoscaling describe-instance-refreshes --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

Gli aggiornamenti delle istanze sono ordinati in base all'ora di inizio. Gli aggiornamenti delle istanze ancora in corso vengono descritti per primi.

```
{
  "InstanceRefreshes": [
    {
      "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Status": "InProgress",
      "StatusReason": "Waiting for instances to warm up before continuing. For example: i-0645704820a8e83ff is warming up.",
      "StartTime": "2023-11-24T16:46:52+00:00",
      "PercentageComplete": 50,
      "InstancesToUpdate": 0,
      "Preferences": {
        "MaxHealthyPercentage": 120,
        "MinHealthyPercentage": 90,
        "InstanceWarmup": 60,
        "SkipMatching": false,
        "AutoRollback": true,
        "ScaleInProtectedInstances": "Ignore",
        "StandbyInstances": "Ignore"
      }
    },
    {
      "InstanceRefreshId": "0e151305-1e57-4a32-a256-1fd14157c5ec",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Status": "Successful",
      "StartTime": "2023-11-22T13:53:37+00:00",
      "EndTime": "2023-11-22T13:59:45+00:00",
      "PercentageComplete": 100,
      "InstancesToUpdate": 0,
      "Preferences": {
```

```
        "MaxHealthyPercentage":120,  
        "MinHealthyPercentage":90,  
        "InstanceWarmup":60,  
        "SkipMatching":false,  
        "AutoRollback":true,  
        "ScaleInProtectedInstances":"Ignore",  
        "StandbyInstances":"Ignore"  
    }  
}  
]  
}
```

È possibile monitorare ulteriormente il successo o il fallimento delle attività in corso visualizzando le attività di scalabilità del gruppo. Le attività di scalabilità consentono inoltre di approfondire la ricerca di maggiori dettagli per la risoluzione dei problemi relativi all'aggiornamento dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Risolvi i problemi in Amazon Auto Scaling EC2](#).

Stati di aggiornamento dell'istanza

Quando avvii l'aggiornamento di un'istanza, quest'ultima passa allo stato **In attesa**. Passa da **In sospeso** a **InProgress** finché non raggiunge i valori **Riuscito**, **Non riuscito**, **Annullato** o **RollbackSuccessful**/**RollbackFailed**.

Un aggiornamento dell'istanza può presentare gli stati seguenti:

Stato	Descrizione
Pending (In attesa)	La richiesta è stata creata, ma l'aggiornamento dell'istanza non è stato avviato.
InProgress	È in corso un aggiornamento dell'istanza.
Riuscito	Aggiornamento istanza completato correttamente.
Failed (Non riuscito)	Impossibile completare l'aggiornamento dell'istanza. È possibile risolvere i problemi utilizzando il motivo dello stato e le attività di dimensionamento.
Annullamento in corso	Un aggiornamento dell'istanza in corso viene annullato.

Stato	Descrizione
Annulato	L'aggiornamento dell'istanza viene annullato.
RollbackInProgress	È in corso il rollback di un aggiornamento dell'istanza.
RollbackFailed	Il rollback non è stato completato. È possibile risolvere i problemi utilizzando il motivo dello stato e le attività di dimensionamento.
RollbackSuccessful	Il rollback è stato completato correttamente.
Cottura	In attesa del tempo di cottura specificato dopo che l'aggiornamento di un'istanza ha terminato l'aggiornamento delle istanze.

Annula l'aggiornamento di un'istanza utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI

Puoi annullare l'aggiornamento di un'istanza quando l'operazione è ancora in corso, non quando è completata.

L'annullamento dell'aggiornamento di un'istanza non comporta il rollback di tutte le istanze già sostituite. Per ripristinare le modifiche apportate alle istanze, esegui un rollback. Per ulteriori informazioni, consulta [Annula le modifiche con un rollback manuale o automatico](#).

Argomenti

- [Annullamento dell'aggiornamento di un'istanza \(console\)](#)
- [Annullamento dell'aggiornamento di un'istanza \(AWS CLI\)](#)

Annullamento dell'aggiornamento di un'istanza (console)

Annullamento dell'aggiornamento delle istanze

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Aggiornamento istanza, in Aggiornamento dell'istanza attivo, scegli Operazioni, quindi Annulla.

4. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Confirm (Conferma).

Lo stato dell'aggiornamento dell'istanza è impostato su Annullamento in corso. Al termine dell'annullamento, lo stato dell'aggiornamento dell'istanza è impostato su Annullato.

Annullamento dell'aggiornamento di un'istanza (AWS CLI)

Annullamento dell'aggiornamento delle istanze

Utilizzate il [cancel-instance-refresh](#) comando di AWS CLI e fornite il nome del gruppo Auto Scaling.

```
aws autoscaling cancel-instance-refresh --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output di esempio:

```
{
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

Annula le modifiche con un rollback manuale o automatico

Puoi eseguire il rollback di un aggiornamento dell'istanza quando l'operazione è ancora in corso, non quando è stata completata. Tuttavia, puoi aggiornare nuovamente il gruppo con scalabilità automatica avviando un nuovo aggiornamento dell'istanza.

Quando si esegue il rollback, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce le istanze che sono state distribuite finora. Le nuove istanze corrispondono all'ultima configurazione salvata nel gruppo con scalabilità automatica prima di avviare l'aggiornamento dell'istanza.

Amazon EC2 Auto Scaling offre i seguenti modi per eseguire il rollback:

- Rollback manuale: l'avvio manuale di un rollback consente di rimuovere gli elementi implementati fino al punto di rollback.
- Rollback automatico: Amazon EC2 Auto Scaling inverte automaticamente ciò che è stato distribuito se l'aggiornamento dell'istanza non riesce per qualche motivo o se vengono attivati degli allarmi CloudWatch specificati. ALARM

Indice

- [Considerazioni](#)

- [Avvio manuale di un rollback](#)
- [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza con rollback automatico](#)

Considerazioni

Le seguenti considerazioni si applicano quando si utilizza il rollback:

- L'opzione rollback è disponibile solo se specifichi una configurazione desiderata come parte dell'avvio di un aggiornamento dell'istanza.
- Puoi ripristinare una versione precedente di un modello di avvio solo se la versione è una versione numerata specifica. L'opzione di rollback non è disponibile se il gruppo con dimensionamento automatico è configurato per utilizzare la versione del modello di lancio `$Latest` o `$Default`.
- Inoltre, non è possibile tornare a un modello di avvio configurato per utilizzare un alias AMI dal AWS Systems Manager Parameter Store.
- L'ultima configurazione salvata nel gruppo con dimensionamento automatico deve essere stabile. In caso contrario, il flusso di lavoro del rollback proseguirà ma alla fine l'operazione avrà esito negativo. Finché non si risolve il problema, il gruppo con scalabilità automatica potrebbe trovarsi in uno stato non riuscito, in cui non è in grado di avviare correttamente le istanze. Ciò potrebbe influire sulla disponibilità del servizio o dell'applicazione.

Avvio manuale di un rollback

Console

Per avviare manualmente un rollback dell'aggiornamento dell'istanza (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Aggiornamento istanza, in Aggiornamento dell'istanza attivo, scegli Operazioni, quindi Avvia rollback.
4. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Confirm (Conferma).

AWS CLI

Per avviare manualmente un rollback dell'aggiornamento dell'istanza (AWS CLI)

Utilizzate il [rollback-instance-refresh](#) comando di AWS CLI e fornite il nome del gruppo Auto Scaling.

```
aws autoscaling rollback-instance-refresh --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output di esempio:

```
{
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
}
```

 Tip

Se questo comando genera un errore, assicurati di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Avvio dell'aggiornamento di un'istanza con rollback automatico

Utilizzando la funzione di rollback automatico, puoi ripristinare automaticamente l'aggiornamento dell'istanza in caso di errore, ad esempio quando si verificano errori o viene attivato uno CloudWatch specifico allarme Amazon. ALARM

Se abiliti il rollback automatico e si verificano errori durante la sostituzione delle istanze, l'aggiornamento dell'istanza tenta di completare tutte le sostituzioni per un'ora prima che abbia esito negativo ed esegua il rollback. Questi errori sono in genere causati da errori di EC2 avvio, controlli di integrità configurati in modo errato o dal mancato riconoscimento o dalla mancata autorizzazione alla chiusura di istanze già esistenti o protette dallo scale-inStandby.

La specificazione degli allarmi è facoltativa. CloudWatch Per specificare un allarme, devi prima crearlo. Puoi specificare sia allarmi dei parametri che allarmi composti in. Per informazioni sulla creazione dell'allarme, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#). Utilizzando i parametri di Elastic Load Balancing come esempio, se utilizzi un Application Load Balancer, puoi utilizzare i parametri HTTPCode_ELB_5XX_Count e HTTPCode_ELB_4XX_Count.

Considerazioni

- Se si specifica un CloudWatch avviso ma non si abilita il rollback automatico e lo stato dell'allarme passa aALARM, l'aggiornamento dell'istanza fallisce senza il rollback.

- Quando avvii l'aggiornamento di un'istanza puoi scegliere un massimo di 10 allarmi.
- Quando si sceglie un CloudWatch allarme, quest'ultimo deve essere in uno stato compatibile. Se lo stato dell'allarme è `INSUFFICIENT_DATA` o `ALARM`, ricevi un errore quando tenti di avviare l'aggiornamento dell'istanza.
- Quando si crea un allarme da utilizzare con Amazon EC2 Auto Scaling, l'allarme deve includere come trattare i punti dati mancanti. Se un parametro è spesso privo di punti di dati in base per progettazione, lo stato dell'allarme è `INSUFFICIENT_DATA` durante tali periodi. Quando ciò accade, Amazon EC2 Auto Scaling non può sostituire le istanze finché non vengono trovati nuovi punti dati. Per forzare l'allarme a mantenere il precedente stato `ALARM` o `OK`, puoi scegliere di ignorare i dati mancanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del modo in cui gli allarmi trattano i dati mancanti](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Console

Per avviare l'aggiornamento dell'istanza con il rollback automatico (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Aggiornamento istanza in Active instance refresh (Aggiornamento attivo istanza), scegli Start instance refresh (Avvia aggiornamento istanza).
4. Segui la procedura [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza \(console\)](#) e configura le impostazioni di aggiornamento dell'istanza in base alle esigenze.
5. (Facoltativo) In Aggiorna impostazioni, per CloudWatch Allarme, scegli Abilita CloudWatch allarmi, quindi scegli uno o più allarmi per identificare eventuali problemi e interrompere l'operazione se un allarme entra nello stato. `ALARM`
6. In Impostazioni di rollback, seleziona Abilita rollback automatico per eseguire il rollback automatico di un aggiornamento dell'istanza non riuscito alla configurazione salvata l'ultima volta nel gruppo con dimensionamento automatico prima di avviare l'aggiornamento dell'istanza.
7. Controlla le selezioni, quindi scegli Avvia aggiornamento dell'istanza.

AWS CLI

Per avviare l'aggiornamento dell'istanza con il rollback automatico (AWS CLI)

Utilizzate il [start-instance-refresh](#) comando e specificate true l'AutoRollback opzione in Preferences

L'esempio seguente mostra come avviare un aggiornamento dell'istanza che verrà ripristinato automaticamente in caso di errore. Sostituisci i valori del parametro *italicized* con i tuoi valori.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "DesiredConfiguration": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
      "Version": "1"
    }
  },
  "Preferences": {
    "AutoRollback": true
  }
}
```

In alternativa, per eseguire automaticamente il rollback quando l'aggiornamento dell'istanza fallisce o quando uno specifico CloudWatch allarme è nello ALARM stato, specificate l'AlarmSpecification opzione in Preferences e fornite il nome dell'avviso, come nell'esempio seguente. Sostituisci i valori del parametro *italicized* con i tuoi valori.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "DesiredConfiguration": {
    "LaunchTemplate": {
      "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
      "Version": "1"
    }
  },
  "Preferences": {
    "AutoRollback": true,
    "AlarmSpecification": { "Alarms": [ "my-alarm" ] }
  }
}
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{  
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"  
}
```

 Tip

Se questo comando genera un errore, assicurati di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Utilizzo di un aggiornamento dell'istanza con l'opzione Ignora la corrispondenza

Skip matching indica ad Amazon EC2 Auto Scaling di ignorare le istanze che dispongono già degli ultimi aggiornamenti. in modo da non sostituire più istanze del necessario. Ciò è utile quando desideri assicurarti che il gruppo con scalabilità automatica utilizzi una particolare versione del modello di avvio e sostituisca solo le istanze che ne utilizzano una diversa.

All'opzione Salta corrispondenza si applicano le seguenti considerazioni:

- Se avvii un aggiornamento dell'istanza sia con skip matching che con una configurazione desiderata, Amazon Auto EC2 Scaling verifica se alcune istanze corrispondono alla configurazione desiderata. Quindi, sostituisce solo le istanze che non corrispondono a tale configurazione. Una volta completato l'aggiornamento dell'istanza, Amazon Auto EC2 Scaling aggiorna il gruppo in modo che rifletta la configurazione desiderata.
- Se avvii un aggiornamento dell'istanza con skip matching, ma non specifichi la configurazione desiderata, Amazon Auto EC2 Scaling verifica se alcune istanze corrispondono alla configurazione salvata l'ultima volta nel gruppo Auto Scaling. Quindi, sostituisce solo le istanze non corrispondenti.
- Puoi usare l'opzione Ignora la corrispondenza con un nuovo modello di avvio, una nuova versione del modello di avvio o un set di tipi di istanze. Se abiliti l'opzione Salta corrispondenza, ma nessuno di questi parametri viene modificato, l'aggiornamento dell'istanza avrà esito positivo senza sostituirne alcuna. Se hai apportato altre modifiche alla configurazione desiderata (ad esempio la modifica della strategia di allocazione Spot), Amazon EC2 Auto Scaling attende che l'aggiornamento dell'istanza abbia esito positivo. Quindi, aggiorna le impostazioni del gruppo con scalabilità automatica in base alla nuova configurazione desiderata.

- Non puoi utilizzare l'opzione Salta corrispondenza con una nuova configurazione di avvio.
- Quando avvii un aggiornamento dell'istanza e fornisci la configurazione desiderata, Amazon EC2 Auto Scaling assicura che tutte le istanze utilizzino la configurazione desiderata. Pertanto, quando specifichi una `$Default` o `$Latest` come versione desiderata per il modello di lancio e quindi crei una nuova versione del modello di lancio mentre è in corso un aggiornamento dell'istanza, tutte le istanze già sostituite verranno nuovamente sostituite.
- Skip matching non sa se uno script di dati utente nel modello di avvio recupererà il codice aggiornato e lo installerà su nuove istanze. Di conseguenza, skip matching potrebbe saltare la sostituzione delle istanze in cui è installato codice obsoleto. In questo caso, dovresti disattivare lo skip matching per assicurarti che tutte le istanze ricevano il codice più recente, anche senza un aggiornamento della versione del modello di lancio.

Questa sezione include AWS CLI le istruzioni per avviare un aggiornamento dell'istanza con skip matching abilitato. Per istruzioni su come usare la console, consulta [Avvio dell'aggiornamento di un'istanza \(console\)](#).

Ignora la corrispondenza (procedura di base)

Segui la procedura descritta in questa sezione per AWS CLI eseguire le seguenti operazioni:

- Creare il modello di avvio da applicare alle istanze.
- Avviare un aggiornamento dell'istanza per applicare il modello di avvio al gruppo con scalabilità automatica. Se non abiliti l'opzione Ignora la corrispondenza, tutte le istanze verranno sostituite. Ciò vale anche se il modello di avvio utilizzato per eseguire il provisioning dell'istanza è uguale a quello specificato per la configurazione desiderata.

Per utilizzare l'opzione Ignora la corrispondenza con un nuovo modello di avvio

1. Utilizzate il [create-launch-template](#) comando per creare un nuovo modello di lancio per il vostro gruppo Auto Scaling. Includi l'opzione `--launch-template-data` e l'input JSON che definisce i dettagli delle istanze create per il gruppo con scalabilità automatica.

Ad esempio, utilizza il comando seguente per creare un modello di avvio di base con l'ID AMI `ami-0123456789abcdef0` e il tipo di istanza `t2.micro`.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-template-for-auto-scaling
--version-description version1 \
```

```
--launch-template-data  
'{"ImageId":"ami-0123456789abcdef0","InstanceType":"t2.micro"}'
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{  
  "LaunchTemplate": {  
    "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",  
    "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",  
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",  
    "CreateTime": "2023-01-30T18:16:06.000Z",  
    "DefaultVersionNumber": 1,  
    "LatestVersionNumber": 1  
  }  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di creazione e gestione di modelli di lancio con AWS CLI](#).

- Utilizzate il [start-instance-refresh](#) comando per avviare il flusso di lavoro di sostituzione delle istanze e applicate il nuovo modello di lancio con l'ID. *lt-068f72b729example* Poiché il modello di avvio è nuovo, ha una sola versione. Ciò significa che la versione 1 del modello di avvio è l'obiettivo di tale aggiornamento dell'istanza. Se si verifica un evento di scalabilità orizzontale durante l'aggiornamento dell'istanza e Amazon EC2 Auto Scaling effettua il provisioning di nuove istanze utilizzando la versione 1 di questo modello di lancio, queste non verranno sostituite. Al termine dell'operazione, il nuovo modello di avvio viene applicato correttamente al gruppo con scalabilità automatica.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
  "DesiredConfiguration": {  
    "LaunchTemplate": {  
      "LaunchTemplateId": "lt-068f72b729example",  
      "Version": "$Default"  
    }  
  },  
}
```

```
"Preferences": {  
  "SkipMatching": true  
}
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{  
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"  
}
```

Ignora la corrispondenza (gruppo di istanze miste)

Se disponi di un gruppo Auto Scaling con una [politica di istanze miste](#), segui i passaggi di questa sezione AWS CLI per avviare un aggiornamento dell'istanza con skip matching. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Fornire un nuovo modello di avvio da applicare a tutti i tipi di istanze specificati nella policy.
- Fornire un set aggiornato di tipi di istanze con o senza modifica del modello di avvio nella policy. Supponiamo, ad esempio, che tu voglia eseguire la migrazione da tipi di istanza indesiderati. In questo caso, dovresti utilizzare il modello di avvio così com'è, senza modificare l'AMI, i gruppi di sicurezza o altre specifiche delle istanze da sostituire.

Segui i passaggi indicati in una delle sezioni seguenti, a seconda dell'opzione più adatta alle tue esigenze.

Per utilizzare l'opzione Ignora la corrispondenza con un nuovo modello di avvio

1. Utilizzate il [create-launch-template](#) comando per creare un nuovo modello di lancio per il vostro gruppo Auto Scaling. Includi l'opzione `--launch-template-data` e l'input JSON che definisce i dettagli delle istanze create per il gruppo con scalabilità automatica.

Ad esempio, utilizza il comando seguente per creare un modello di avvio con l'ID AMI *ami-0123456789abcdef0*.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-new-template --version-  
description version1 \  
  --launch-template-data '{"ImageId": "ami-0123456789abcdef0"}'
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateId": "lt-04d5cc9b88example",
    "LaunchTemplateName": "my-new-template",
    "CreatedBy": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "CreateTime": "2023-01-31T15:56:02.000Z",
    "DefaultVersionNumber": 1,
    "LatestVersionNumber": 1
  }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di creazione e gestione di modelli di lancio con AWS CLI](#).

2. Per visualizzare la politica esistente per le istanze miste per il gruppo Auto Scaling, [describe-auto-scaling-groups](#) esegui il comando. Queste informazioni serviranno per avviare l'aggiornamento dell'istanza, come descritto nel passaggio successivo.

Il seguente comando di esempio restituisce la policy di istanze miste configurata per il gruppo con scalabilità automatica denominato *my-asg*.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AutoScalingGroupARN": "arn",
      "MixedInstancesPolicy": {
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateId": "lt-073693ed27example",
            "LaunchTemplateName": "my-old-template",
            "Version": "$Default"
          },
          "Overrides": [
            {
```

```

        "InstanceType": "c5.large"
    },
    {
        "InstanceType": "c5a.large"
    },
    {
        "InstanceType": "m5.large"
    },
    {
        "InstanceType": "m5a.large"
    }
]
},
"InstancesDistribution": {
    "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
    "OnDemandBaseCapacity": 1,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
    "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
}
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 4,
...
}
]
}

```

- Utilizzate il [start-instance-refresh](#) comando per avviare il flusso di lavoro di sostituzione delle istanze e applicate il nuovo modello di lancio con l'ID. *lt-04d5cc9b88example* Poiché il modello di avvio è nuovo, ha una sola versione. Ciò significa che la versione 1 del modello di avvio è l'obiettivo di tale aggiornamento dell'istanza. Se si verifica un evento di scalabilità orizzontale durante l'aggiornamento dell'istanza e Amazon EC2 Auto Scaling effettua il provisioning di nuove istanze utilizzando la versione 1 di questo modello di lancio, queste non verranno sostituite. Al termine dell'operazione, la policy di istanze miste aggiornata viene applicata correttamente al gruppo con scalabilità automatica.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.


```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "DesiredConfiguration": {
    "MixedInstancesPolicy": {
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateSpecification": {
          "LaunchTemplateId": "lt-04d5cc9b88example",
          "Version": "$Default"
        },
        "Overrides": [
          {
            "InstanceType": "c5.large"
          },
          {
            "InstanceType": "c5a.large"
          },
          {
            "InstanceType": "m5.large"
          },
          {
            "InstanceType": "m5a.large"
          }
        ]
      },
      "InstancesDistribution": {
        "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
        "OnDemandBaseCapacity": 1,
        "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
        "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
      }
    }
  },
  "Preferences": {
    "SkipMatching": true
  }
}
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{
  "InstanceRefreshId": "08b91cf7-8fa6-48af-b6a6-d227f40f1b9b"
```

```
}
```

Nella procedura seguente, fornirai un set aggiornato di tipi di istanze senza modificare il modello di avvio.

Per utilizzare l'opzione Ignora la corrispondenza con un set aggiornato di tipi di istanza

1. Per visualizzare la politica esistente per le istanze miste per il gruppo Auto Scaling, [describe-auto-scaling-groups](#) esegui il comando. Queste informazioni serviranno per avviare l'aggiornamento dell'istanza, come descritto nel passaggio successivo.

Il seguente comando di esempio restituisce la policy di istanze miste configurata per il gruppo con scalabilità automatica denominato *my-asg*.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AutoScalingGroupARN": "arn",
      "MixedInstancesPolicy": {
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateSpecification": {
            "LaunchTemplateId": "lt-073693ed27example",
            "LaunchTemplateName": "my-template-for-auto-scaling",
            "Version": "$Default"
          },
          "Overrides": [
            {
              "InstanceType": "c5.large"
            },
            {
              "InstanceType": "c5a.large"
            },
            {
              "InstanceType": "m5.large"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "InstanceType": "m5a.large"
      }
    ]
  },
  "InstancesDistribution": {
    "OnDemandAllocationStrategy": "prioritized",
    "OnDemandBaseCapacity": 1,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
    "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"
  }
},
"MinSize": 1,
"MaxSize": 5,
"DesiredCapacity": 4,
...
}
]
}

```

2. Utilizzate il [start-instance-refresh](#) comando per avviare il flusso di lavoro di sostituzione delle istanze e applicare gli aggiornamenti. Se desideri sostituire le istanze che utilizzano tipi di istanza precisi, la configurazione desiderata deve specificare la policy di istanze miste con solo i tipi di istanza desiderati. Puoi scegliere se aggiungere nuovi tipi di istanza al loro posto.

Il seguente comando di esempio avvia un aggiornamento dell'istanza senza il tipo di istanza indesiderato *m5a.large*. Quando un tipo di istanza nel gruppo non corrisponde a uno dei tre tipi di istanza rimanenti, le istanze vengono sostituite. Tieni presente che un aggiornamento dell'istanza non sceglie i tipi di istanza da cui eseguire il provisioning delle nuove istanze, al contrario delle [strategie di allocazione](#). Al termine dell'operazione, la policy di istanze miste aggiornata viene applicata correttamente al gruppo con scalabilità automatica.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json

```

{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "DesiredConfiguration": {
    "MixedInstancesPolicy": {
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateSpecification": {

```

```
    "LaunchTemplateId":"lt-073693ed27example",
    "Version":"$Default"
  },
  "Overrides":[
    {
      "InstanceType":"c5.large"
    },
    {
      "InstanceType":"c5a.large"
    },
    {
      "InstanceType":"m5.large"
    }
  ],
  "InstancesDistribution":{
    "OnDemandAllocationStrategy":"prioritized",
    "OnDemandBaseCapacity":1,
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity":50,
    "SpotAllocationStrategy":"price-capacity-optimized"
  }
},
"Preferences":{
  "SkipMatching":true
}
}
```

Aggiungere punti di controllo a un aggiornamento delle istanze

Quando utilizzi un aggiornamento dell'istanza, puoi scegliere di sostituire le istanze in fasi, in modo da poter eseguire delle verifiche sulle istanze man mano che procedi. Per eseguire una sostituzione graduale, aggiungi dei punti di controllo, ovvero punti nel tempo in cui l'aggiornamento dell'istanza si interrompe. L'utilizzo dei punti di controllo consente di avere un maggiore controllo su come scegliere di aggiornare il gruppo con scalabilità automatica. Ti aiuta a verificare che l'applicazione funzioni in modo affidabile e prevedibile.

Indice

- [Come funziona](#)


- [Considerazioni](#)
- [Abilita i checkpoint utilizzando o AWS Management ConsoleAWS CLI](#)

Come funziona

Quando si avvia un aggiornamento dell'istanza, si specificano i checkpoint come percentuali del numero totale di istanze nel gruppo Auto Scaling. Questi checkpoint indicano la percentuale minima di istanze nel gruppo Auto Scaling che devono essere nuove istanze prima che il checkpoint venga considerato raggiunto. Ad esempio, se i checkpoint sono nuovi[20, 50, 100], il primo checkpoint viene raggiunto quando il 20% delle istanze sono nuove, il secondo quando il 50% sono nuove e il checkpoint finale quando tutte le istanze sono nuove.

Amazon EC2 Auto Scaling accelera le sostituzioni delle istanze per rispettare le percentuali di checkpoint specificate, mantenendo al contempo la percentuale minima di integrità del gruppo. Per raggiungere una determinata percentuale, Amazon EC2 Auto Scaling a volte ne sostituisce una quantità inferiore, ma mai superiore a quella consentita dalla percentuale minima integra.

Considera il seguente gruppo con dimensionamento automatico che ha 10 istanze. Le percentuali del checkpoint sono[20, 50, 100]: la percentuale minima di integrità è dell'80% e la percentuale massima di integrità è del 100 per cento. Per mantenere la percentuale minima di integrità, solo due istanze vengono sostituite contemporaneamente. Il diagramma seguente riepiloga le operazioni necessarie per la sostituzione delle istanze prima che venga raggiunto un punto di controllo.



Nell'esempio precedente, è previsto un periodo di riscaldamento dell'istanza per ogni nuova istanza che viene avviata. Potresti anche avere un hook del ciclo di vita che mette un'istanza in uno stato di attesa e poi esegue un'operazione personalizzata durante l'avvio o la chiusura.

Amazon EC2 Auto Scaling emette eventi per ogni checkpoint ad eccezione del checkpoint completo al 100%. Puoi aggiungere una EventBridge regola per inviare gli eventi a una destinazione come Amazon SNS. In questo modo, riceverai una notifica su quando puoi eseguire le verifiche richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea EventBridge regole, ad esempio eventi di aggiornamento](#).

Considerazioni

Quando utilizzi i punti di controllo, tieni presente le considerazioni riportate di seguito:

- Poiché i punti di controllo sono basati su percentuali, il numero di istanze da sostituire cambia in base alla dimensione del gruppo. Quando si verifica un'attività di scalabilità orizzontale e la dimensione del gruppo aumenta, un'operazione in corso potrebbe raggiungere nuovamente un punto di controllo. In tal caso, Amazon EC2 Auto Scaling invia un'altra notifica e ripete il tempo di attesa tra un checkpoint e l'altro prima di continuare.
- In determinate circostanze, è possibile saltare un punto di controllo. Ad esempio, supponiamo che il gruppo con scalabilità automatica abbia due istanze e che le percentuali del punto di controllo siano [10, 40, 100]. Dopo la sostituzione della prima istanza, Amazon EC2 Auto Scaling calcola che il 50% del gruppo è stato sostituito. Poiché il 50% è superiore ai primi due punti di controllo, salta il primo (10) e invia una notifica per il secondo (40).
- L'annullamento dell'operazione interrompe eventuali ulteriori sostituzioni. Se l'operazione viene annullata o non riesce prima di raggiungere l'ultimo punto di controllo, le istanze già sostituite non vengono ripristinate alla configurazione precedente.
- Per un aggiornamento parziale, quando riesegui l'operazione, Amazon EC2 Auto Scaling non si riavvia dal punto dell'ultimo checkpoint, né si interrompe quando vengono sostituite solo le istanze precedenti. Tuttavia, punterà a sostituire le istanze precedenti prima di quelle nuove.
- La percentuale effettiva di completamento potrebbe essere superiore alla percentuale di quel checkpoint quando la percentuale del checkpoint è troppo bassa rispetto al numero di istanze del gruppo. Ad esempio, supponiamo che la percentuale del punto di controllo sia del 20% e che il gruppo abbia quattro istanze. Se Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce una delle quattro istanze, la percentuale effettiva sostituita (25 percento) sarà superiore alla percentuale del checkpoint (20 percento).
- Una volta raggiunto un checkpoint, la percentuale complessiva di completamento visualizzata viene aggiornata solo dopo il completamento del riscaldamento delle istanze. Ad esempio, le percentuali dei checkpoint corrispondono [20, 50] a un ritardo di 15 minuti e a una percentuale minima di salute dell'80%. Il gruppo Auto Scaling è composto da 10 istanze ed effettua le seguenti sostituzioni:

- 0:00: due istanze precedenti vengono sostituite con istanze nuove.
- 0:10: due nuove istanze terminano la preparazione.
- 0:25: due istanze precedenti vengono sostituite con istanze nuove. (Per mantenere la percentuale minima di integrità, solo due istanze vengono sostituite).
- 0:35: due nuove istanze terminano la preparazione.
- 0:35: un'istanza precedente viene sostituita con una nuova.
- 0:45: una nuova istanza termina la preparazione.

Alle 0:35, l'operazione interrompe l'avvio di nuove istanze. La percentuale di completamento non riflette in modo accurato il numero di sostituzioni completate (50%), perché la nuova istanza non ha terminato la preparazione. Dopo che la nuova istanza ha completato il periodo di riscaldamento alle 0:45, la percentuale di completamento mostra il 50%.

Abilita i checkpoint utilizzando o AWS Management Console o AWS CLI

Puoi usare AWS Management Console o AWS CLI per abilitare i checkpoint.

Abilitazione dei punti di controllo (console)

Puoi abilitare i punti di controllo prima di avviare l'aggiornamento delle istanze per sostituirle utilizzando un approccio incrementale o graduale. Ciò consente di avere tempo aggiuntivo per la verifica.

Come avviare un aggiornamento delle istanze che utilizza i punti di controllo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Nella scheda Aggiornamento istanza in Active instance refresh (Aggiornamento attivo istanza), scegli Start instance refresh (Avvia aggiornamento istanza).
4. Nella pagina Start instance refresh (Avvia aggiornamento istanza), inserisci i valori per Percentuale minima di integrità e Instance warmup (Preparazione istanza).
5. Seleziona la casella di controllo Enable checkpoints (Abilita punti di controllo).

Visualizzerai una casella in cui potrai definire la soglia percentuale per il primo punto di controllo.

6. Per Proceed until ____ % of the group is refreshed (Procedi fino al ____% dell'aggiornamento del gruppo), inserisci un numero da 1 a 100. Questa operazione imposta la percentuale per il primo punto di controllo.
7. Per aggiungere un altro punto di controllo, scegli Add checkpoint (Aggiungi punto di controllo) e quindi definisci la percentuale per il punto di controllo successivo.
8. Per specificare il tempo di attesa di Amazon EC2 Auto Scaling dopo il raggiungimento di un checkpoint, aggiorna i campi in Attendi tra i checkpoint. 1 hour L'unità di tempo può essere in ore, minuti o secondi.
9. Se hai effettuato tutte le selezioni per l'aggiornamento delle istanze, scegli Avvia aggiornamento dell'istanza

Abilitazione dei punti di controllo (AWS CLI)

Per avviare un aggiornamento dell'istanza con i checkpoint abilitati utilizzando il AWS CLI, è necessario un file di configurazione che definisca i seguenti parametri:

- `CheckpointPercentages`: specifica i valori di soglia per la percentuale di istanze da sostituire. Questi valori di soglia forniscono i punti di controllo. Quando la percentuale di istanze sostituite e preparate raggiunge una delle soglie specificate, l'operazione attende un periodo di tempo specificato. È possibile specificare il numero di secondi di attesa in `CheckpointDelay`. Una volta trascorso il periodo di tempo specificato, l'aggiornamento delle istanze procede fino a raggiungere il punto di controllo successivo (se applicabile).
- `CheckpointDelay`: specifica il tempo di attesa, espresso in secondi, necessario al raggiungimento di un punto di controllo prima di continuare. Scegli un periodo di tempo sufficiente per eseguire le verifiche.

L'ultimo valore mostrato nell'array `CheckpointPercentages` descrive la percentuale del gruppo con scalabilità automatica che deve essere sostituito correttamente. Una volta che questa percentuale viene sostituita con successo e che ciascuna istanza ha completato la sua inizializzazione, l'operazione passa a `Successful`.

Come creare più punti di controllo

Per creare più checkpoint, utilizzate il seguente comando di esempio. [start-instance-refresh](#) In questo esempio viene configurato un aggiornamento delle istanze che inizialmente aggiorna l'1% del gruppo

con scalabilità automatica. Dopo aver atteso 10 minuti, aggiorna il 19% successivo e attende altri 10 minuti. Infine, aggiorna il resto del gruppo prima di concludere l'operazione.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "Preferences": {
    "InstanceWarmup": 60,
    "MinHealthyPercentage": 80,
    "CheckpointPercentages": [1,20,100],
    "CheckpointDelay": 600
  }
}
```

Come creare un singolo punto di controllo

Per creare un singolo checkpoint, utilizzate il seguente comando di esempio [start-instance-refresh](#). In questo esempio viene configurato un aggiornamento delle istanze che, inizialmente, aggiorna il 20% del gruppo con scalabilità automatica. Dopo aver atteso 10 minuti, aggiorna il resto del gruppo prima di concludere l'operazione.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "Preferences": {
    "InstanceWarmup": 60,
    "MinHealthyPercentage": 80,
    "CheckpointPercentages": [20,100],
    "CheckpointDelay": 600
  }
}
```

Aggiornamento parziale del gruppo con scalabilità automatica

Per sostituire solo una parte del gruppo Auto Scaling e poi interromperlo completamente, utilizzate il seguente comando di esempio [start-instance-refresh](#). In questo esempio viene configurato un aggiornamento delle istanze che inizialmente aggiorna l'1% del gruppo con scalabilità automatica. Dopo aver atteso 10 minuti, aggiorna il successivo 19% prima di concludere l'operazione.

```
aws autoscaling start-instance-refresh --cli-input-json file://config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "Preferences": {
    "InstanceWarmup": 60,
    "MinHealthyPercentage": 80,
    "CheckpointPercentages": [1,20],
    "CheckpointDelay": 600
  }
}
```

Sostituire le istanze Auto Scaling basate sulla durata massima dell'istanza

La durata massima delle istanze specifica la quantità massima di tempo (in secondi) durante la quale un'istanza può restare in servizio prima che venga terminata e sostituita. Un caso d'uso comune può essere un requisito per sostituire le istanze in base a una pianificazione a causa di policy di sicurezza interne o controlli di conformità esterni.

È necessario specificare un valore di almeno 86.400 secondi (un giorno). Per cancellare un valore impostato in precedenza, specifica un nuovo valore pari a 0. Questa impostazione si applica a tutte le istanze attuali e future del gruppo con scalabilità automatica.

Indice

- [Considerazioni](#)
- [Impostazione della durata massima dell'istanza](#)
- [Limitazioni](#)

Considerazioni

Di seguito sono riportate le considerazioni relative all'utilizzo di questa funzionalità:

- Ogni volta che viene sostituita un'istanza precedente e viene avviata una nuova, quest'ultima utilizza il modello di avvio o la configurazione di avvio attualmente associata al gruppo con scalabilità automatica. Se il modello di avvio o la configurazione di avvio specifica l'ID Amazon Machine Image (AMI) di una versione diversa dell'applicazione, questa versione dell'applicazione verrà distribuita automaticamente.
- Se si imposta una durata massima dell'istanza su un valore troppo basso, è possibile che le istanze vengano sostituite più rapidamente del previsto. Amazon EC2 Auto Scaling di solito sostituisce le istanze una alla volta, con una pausa tra le sostituzioni. Tuttavia, se la durata massima specificata dell'istanza non fornisce il tempo sufficiente per sostituire ogni istanza singolarmente, Amazon EC2 Auto Scaling deve sostituire più di un'istanza alla volta. È possibile sostituire più istanze contemporaneamente, fino al 10% della capacità corrente del gruppo con scalabilità automatica. Per evitare di sostituire troppe istanze contemporaneamente, imposta una durata massima dell'istanza più lunga o utilizza la protezione scalabile in base alle istanze per impedire temporaneamente la chiusura di singole istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).
- Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling crea una nuova attività di scalabilità per terminare l'istanza e poi la interrompe. Mentre l'istanza viene terminata, un'altra attività di dimensionamento avvia una nuova istanza. Puoi modificare questo comportamento in modo che venga avviato prima di terminare utilizzando una policy di manutenzione dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di manutenzione delle istanze](#).

Impostazione della durata massima dell'istanza

Quando si crea un gruppo con scalabilità automatica nella console, non è possibile impostare la durata massima dell'istanza. Tuttavia, dopo aver creato il gruppo, è possibile modificarlo per impostare la durata massima dell'istanza.

Impostazione della durata massima dell'istanza per un gruppo (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Visualizzerai un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling) in cui vengono mostrate le informazioni sul gruppo selezionato.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
4. Per Maximum instance lifetime (Durata massima dell'istanza), inserisci il numero massimo di secondi in cui un'istanza può essere in servizio.
5. Scegli Aggiorna.

Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), è possibile visualizzare tutta la cronologia della sostituzione delle istanze per il gruppo.

Impostazione della durata massima dell'istanza per un gruppo (AWS CLI)

È inoltre possibile utilizzare il AWS CLI per impostare la durata massima dell'istanza per i gruppi di Auto Scaling nuovi o esistenti.

Per i nuovi gruppi Auto Scaling, utilizzare il [create-auto-scaling-group](#) comando.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file://~/config.json
```

Di seguito è riportato un file `config.json` di esempio che mostra una durata massima dell'istanza di 2592000 secondi (30 giorni).

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "LaunchTemplate": {
    "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
    "Version": "$Default"
  },
  "MinSize": 1,
  "MaxSize": 5,
  "MaxInstanceLifetime": 2592000,
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
  "Tags": []
}
```

Per i gruppi Auto Scaling esistenti, utilizzare il [update-auto-scaling-group](#) comando.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-existing-asg --  
max-instance-lifetime 2592000
```

Come verificare la durata massima dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica

Utilizza il comando [describe-auto-scaling-groups](#).

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Limitazioni

- Esattezza della durata massima non garantita per ogni istanza: non è garantita la sostituzione delle istanze alla fine della loro durata massima. In alcune situazioni, Amazon EC2 Auto Scaling potrebbe dover iniziare a sostituire le istanze subito dopo l'aggiornamento del parametro di durata massima dell'istanza. La ragione di questo comportamento è quella di evitare di sostituire tutte le istanze allo stesso tempo.
- Protezione scalabile in base alle istanze rispettata: Amazon EC2 Auto Scaling offre una protezione scalabile in base alle istanze per aiutarti a controllare quali istanze possono essere interrotte. Quando questa protezione è abilitata su un'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling non interromperà l'istanza anche se ha raggiunto la durata massima dell'istanza.
- Istanze terminate prima del lancio: quando c'è solo un'istanza nel gruppo Auto Scaling, la funzionalità di durata massima dell'istanza può causare un'interruzione perché Amazon Auto EC2 Scaling termina un'istanza e quindi avvia una nuova istanza per impostazione predefinita. Per modificare questo comportamento in modo che venga avviato prima della terminazione, consulta [Policy di manutenzione delle istanze](#).

Aumenta o diminuisci la capacità di elaborazione della tua applicazione con la scalabilità

Il dimensionamento è la possibilità di aumentare o diminuire la capacità di elaborazione dell'applicazione. La scalabilità inizia con un evento, o un'azione di scaling, che indica a un gruppo di Auto Scaling di avviare o chiudere le istanze Amazon. EC2

Amazon EC2 Auto Scaling offre diversi modi per regolare la scalabilità per soddisfare al meglio le esigenze delle tue applicazioni. Di conseguenza, è importante conoscere bene l'applicazione in uso. Tieni a mente le seguenti considerazioni:

- Quale ruolo dovrebbe svolgere Amazon EC2 Auto Scaling nell'architettura della tua applicazione? È comune pensare alla scalabilità automatica principalmente come a un modo di aumentare e diminuire la capacità, ma è utile anche per mantenere un numero costante di server.
- Quali sono i limiti di costo importanti? Poiché Amazon EC2 Auto Scaling utilizza EC2 le istanze, paghi solo per le risorse che utilizzi. Conoscere i limiti di costo ti aiuta a decidere quando dimensionare le applicazioni e in quale misura.
- Quali sono i parametri importanti per l'applicazione? Amazon CloudWatch supporta una serie di parametri diversi che puoi utilizzare con il tuo gruppo Auto Scaling.

Indice

- [Scegli il tuo metodo di dimensionamento](#)
- [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Ridimensionamento manuale per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Scalabilità predittiva per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Verificare quali istanze Auto Scaling vengono terminate durante la riduzione orizzontale](#)
- [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#)

Scegli il tuo metodo di dimensionamento

Amazon EC2 Auto Scaling offre diversi modi per scalare il tuo gruppo Auto Scaling.

Mantenere un numero fisso di istanze

L'impostazione predefinita per un gruppo con dimensionamento automatico è di non avere policy di ridimensionamento allegate o azioni pianificate, il che fa sì che mantenga una dimensione fissa. Dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico, questo comincia avviando un numero di istanze sufficiente a soddisfare la capacità desiderata. Se non ci sono condizioni di dimensionamento collegate al gruppo, quest'ultimo continua a mantenere la capacità desiderata anche se un'istanza perde integrità. Amazon EC2 Auto Scaling monitora lo stato di ogni istanza nel tuo gruppo Auto Scaling. Quando scopre che un'istanza è diventata non integra, la sostituisce con una nuova istanza. Puoi leggere una descrizione più approfondita di questo processo in [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Dimensionamento manuale

Il dimensionamento manuale è il metodo più semplice per dimensionare il gruppo con dimensionamento automatico. È possibile aggiornare la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling o terminare le istanze nel gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Ridimensionamento manuale per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Dimensionamento in base a una pianificazione

Il ridimensionamento in base alla pianificazione significa che le azioni di ridimensionamento vengono eseguite automaticamente in funzione della data e dell'ora. Questo è utile quando si sa esattamente quando aumentare o diminuire il numero di istanze nel gruppo, semplicemente perché la necessità deriva da una pianificazione prevedibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Scalabilità dinamica in base alla domanda

Un modo più avanzato di dimensionare le risorse, tramite il dimensionamento dinamico, consente di definire una policy di dimensionamento che ridimensiona dinamicamente il gruppo con scalabilità automatica per soddisfare le variazioni della domanda. Ad esempio, immaginiamo di avere un'applicazione Web attualmente eseguita su due istanze e di volere che l'utilizzo della CPU del gruppo con scalabilità automatica rimanga intorno al 50% quando il carico sull'applicazione varia. Questo metodo è utile per scalare man mano che si verificano cambiamenti di traffico, quando

non sai quando cambierà il traffico. È possibile configurare le policy di dimensionamento in modo che rispondano automaticamente. Esistono diversi tipi di policy (o una combinazione di essi) che puoi utilizzare per scalare in risposta alle variazioni del traffico. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Scala in modo proattivo

Puoi anche combinare la scalabilità predittiva e la scalabilità dinamica (rispettivamente approcci proattivi e reattivi) per scalare la tua capacità più velocemente. EC2 Utilizza la scalabilità predittiva per aumentare il numero di EC2 istanze nel tuo gruppo Auto Scaling in anticipo rispetto agli schemi giornalieri e settimanali nei flussi di traffico. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità predittiva per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico

I limiti di dimensionamento rappresentano la dimensione minima e massima del gruppo desiderata per il tuo gruppo con dimensionamento automatico. I limiti per le dimensioni minima e massima vengono impostati separatamente.

La capacità desiderata per il gruppo può essere dimensionata in base ai limiti della dimensione minima e massima. La capacità desiderata deve essere uguale o superiore alla dimensione minima del gruppo e uguale o inferiore alla dimensione massima del gruppo.

- **Capacità desiderata:** rappresenta la capacità iniziale del gruppo con scalabilità automatica nel momento in cui viene creato. Un gruppo con scalabilità automatica tenta di mantenere la capacità desiderata. Inizia avviando il numero di istanze specificato per la capacità desiderata e manterrà questo numero di istanze finché al gruppo con scalabilità automatica non sono associate policy di dimensionamento o operazioni pianificate.
- **Capacità minima:** rappresenta la dimensione minima del gruppo. Quando vengono impostate le policy di dimensionamento, esse non possono ridurre la capacità desiderata del gruppo al di sotto del limite di capacità minima.
- **Capacità massima:** rappresenta la dimensione massima del gruppo. Quando vengono impostate le policy di dimensionamento, esse non possono aumentare la capacità desiderata oltre il limite di capacità massima.

I limiti di dimensione minima e massima si applicano anche nei seguenti scenari:

- Quando si dimensiona manualmente il gruppo con scalabilità automatica aggiornando la capacità desiderata.
- Quando vengono eseguite azioni pianificate che aggiornano la capacità desiderata. Se un'operazione pianificata viene eseguita senza specificare nuovi limiti di dimensione minima e massima per il gruppo, si applicano i limiti di dimensione minima e massima correnti del gruppo.

Un gruppo con scalabilità automatica tenta sempre di mantenere la capacità desiderata. Nei casi in cui un'istanza termina in modo imprevisto (ad esempio, a causa di un'interruzione di un'istanza spot, di un errore di controllo dell'integrità o di un'operazione umana), il gruppo avvia automaticamente una nuova istanza per mantenere la capacità desiderata.

Gestione di queste impostazioni nella console

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Nel pannello di navigazione, nella sezione Dimensionamento automatico, seleziona Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Dalla pagina Gruppo con dimensionamento automatico, seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico..

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Dettagli, visualizza o modifica le impostazioni correnti per la capacità minima, massima e desiderata del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modifica della capacità desiderata di un gruppo con dimensionamento automatico esistente](#).

Sopra il riquadro Dettagli, si trovano informazioni quali il numero attuale di istanze nel gruppo con dimensionamento automatico, la capacità minima e massima desiderata e una colonna di stato. Se il gruppo Auto Scaling utilizza i pesi delle istanze, puoi anche trovare il numero di unità di capacità che hanno contribuito alla capacità desiderata.

Per aggiungere o rimuovere colonne dall'elenco, scegli l'icona delle impostazioni nella parte superiore della pagina. Quindi, per Auto Scaling groups attributes (Attributi dei gruppi con scalabilità automatica), attiva o disattiva ciascuna colonna e in seguito scegli Confirm (Conferma).

Come verificare le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica dopo aver apportato le modifiche

La colonna Instances (Istanze) mostra il numero di istanze attualmente in esecuzione. Durante l'avvio o la terminazione di un'istanza, la colonna Status (Stato) mostra lo stato Updating capacity (Aggiornamento della capacità in corso), come da immagine seguente.

Auto Scaling groups (1/1)

Edit

Delete

Create an Auto Scaling group

Q my-asg

X

1 match

< 1 >

☒	Name	Launch template...	Instances	Status	Desired...	Min	Max
☒	my-asg	my_template Version Def	0	Updating capacity	1	0	1

Attendi alcuni minuti e poi aggiorna la pagina per visualizzare lo stato più recente. Al termine di un'attività di dimensionamento, la colonna Instances (Istanze) mostra un valore aggiornato.

Puoi visualizzare il numero di istanze e lo stato delle istanze in esecuzione dalla scheda Instance management (Gestione istanze) sotto Instances (Istanze).

Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica

CloudWatch raccoglie e aggrega i dati di utilizzo, come CPU e I/O di rete, tra le istanze di Auto Scaling. Questi parametri vengono utilizzati per creare policy di dimensionamento che regolano il numero di istanze nel gruppo con scalabilità automatica man mano che il valore del parametro selezionato aumenta e diminuisce.

Puoi specificare quanto tempo dopo che un'istanza raggiunge InService lo stato in cui deve attendere prima di aggiungere i dati di utilizzo alle metriche aggregate. Questo periodo di tempo specificato viene chiamato riscaldamento predefinito dell'istanza. In questo modo si evita che la scalabilità dinamica venga influenzata dalle metriche relative a singole istanze che non gestiscono ancora il traffico delle applicazioni e che potrebbero registrare un utilizzo temporaneamente elevato delle risorse di elaborazione.

Per ottimizzare le prestazioni delle politiche di tracciamento degli obiettivi e di scalabilità dei passaggi, ti consigliamo vivamente di abilitare e configurare il riscaldamento predefinito delle istanze. Non è abilitato o configurato per impostazione predefinita.

Quando abiliti il riscaldamento predefinito dell'istanza, tieni presente che se il gruppo Auto Scaling è impostato per utilizzare una politica di manutenzione delle istanze o utilizzi un aggiornamento

dell'istanza per sostituire le istanze, puoi impedire che le istanze vengano conteggiate nella percentuale minima di integrità prima del termine dell'inizializzazione.

Indice

- [Considerazioni sulle prestazioni di dimensionamento](#)
- [Scegli l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza](#)
- [Abilitazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo](#)
- [Verifica l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo](#)
- [Trova le politiche di scalabilità con un tempo di riscaldamento dell'istanza impostato in precedenza](#)
- [Cancella la preparazione dell'istanza precedentemente impostata per una policy di dimensionamento](#)

Considerazioni sulle prestazioni di dimensionamento

Per la maggior parte delle applicazioni è utile disporre di un tempo di riscaldamento dell'istanza predefinito che si applica a tutte le funzionalità, anziché tempi di riscaldamento diversi per funzionalità diverse. Ad esempio, se non si imposta un riscaldamento predefinito dell'istanza, la funzionalità di aggiornamento dell'istanza utilizza il periodo di tolleranza del controllo dello stato di salute come orario di riscaldamento predefinito. Se disponete di politiche di tracciamento degli obiettivi e di scalatura dei passaggi, queste utilizzano il valore impostato per il cooldown predefinito come tempo di riscaldamento predefinito. Se hai delle politiche di scalabilità predittiva, non hanno un tempo di riscaldamento predefinito.

Durante il riscaldamento delle istanze, le politiche di scalabilità dinamica vengono ridimensionate solo se il valore della metrica delle istanze che non si stanno riscaldando è superiore alla soglia massima di allarme della policy (o all'utilizzo previsto di una politica di scalabilità di tracciamento del target). Se la domanda diminuisce, la scalabilità dinamica diventa più conservativa per proteggere la disponibilità dell'applicazione. Ciò blocca la scalabilità delle attività per la scalabilità dinamica fino al termine del riscaldamento delle nuove istanze.

Durante la scalabilità orizzontale, Amazon EC2 Auto Scaling considera le istanze in fase di riscaldamento come parte della capacità del gruppo quando decide quante istanze aggiungere al gruppo. Pertanto, più violazioni degli allarmi che richiedono l'aggiunta di una quantità simile di capacità si traducono in un'unica attività di scalabilità. L'intenzione è quella di ampliare continuamente, senza farlo eccessivamente.

Se il riscaldamento predefinito dell'istanza non è abilitato, il tempo di attesa di un'istanza prima di inviare le metriche CloudWatch e contarle ai fini della capacità corrente varierà da istanza a istanza. Pertanto, esiste la possibilità che le politiche di scalabilità funzionino in modo imprevedibile rispetto al carico di lavoro effettivo che si sta verificando.

Ad esempio, si consideri un'applicazione con uno schema di carico di lavoro ricorrente. on-and-off Una policy di dimensionamento predittivo viene utilizzata per prendere decisioni ricorrenti sull'opportunità di aumentare il numero di istanze. Poiché non è previsto un tempo di riscaldamento predefinito per le politiche di scalabilità predittiva, le istanze iniziano a contribuire immediatamente alle metriche aggregate. Se queste istanze hanno un utilizzo maggiore delle risorse all'avvio, l'aggiunta di istanze potrebbe causare un aumento delle metriche aggregate. A seconda del tempo necessario alla stabilizzazione dell'utilizzo, ciò potrebbe influire sulle policy di dimensionamento dinamico che utilizzano queste metriche. Se viene superata la soglia massima di allarme di una policy di dimensionamento dinamico, le dimensioni del gruppo aumentano nuovamente. Mentre le nuove istanze si stanno riscaldando, la scalabilità delle attività verrà bloccata.

Scegli l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza

La chiave per impostare la preparazione predefinita delle istanze è determinare il tempo necessario per completare l'inizializzazione delle istanze e per stabilizzare il consumo di risorse una volta raggiunto lo stato `InService`. Quando scegli il tempo di riscaldamento dell'istanza, cerca di mantenere un equilibrio ottimale tra la raccolta dei dati di utilizzo per il traffico legittimo e la riduzione al minimo della raccolta dei dati associata ai picchi di utilizzo temporanei all'avvio.

Supponiamo che tu abbia un gruppo con dimensionamento automatico collegato a un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing. Una volta terminato l'avvio delle nuove istanze, esse vengono registrate nel sistema di bilanciamento del carico prima di entrare nello stato `InService`. Dopo che le istanze passano allo stato `InService`, il consumo di risorse può ancora subire picchi temporanei e richiedere tempo per stabilizzarsi. Ad esempio, il consumo di risorse per un server applicazioni che deve scaricare e memorizzare nella cache risorse di grandi dimensioni richiede più tempo per stabilizzarsi rispetto a un server Web leggero senza risorse di grandi dimensioni da scaricare. La preparazione dell'istanza fornisce il ritardo necessario per stabilizzare il consumo di risorse.

Important

Se non sei sicuro del tempo necessario per il riscaldamento, puoi iniziare con 300 secondi. Quindi diminuiscilo o aumentalo gradualmente fino a ottenere le migliori prestazioni

di scalabilità per la tua applicazione. Potrebbe essere necessario eseguire questa operazione alcune volte per eseguire correttamente l'operazione. In alternativa, se disponi di politiche di ridimensionamento che hanno il proprio tempo di riscaldamento (`EstimatedInstanceWarmup`), puoi utilizzare questo valore per iniziare. Per ulteriori informazioni, consulta [Trova le politiche di scalabilità con un tempo di riscaldamento dell'istanza impostato in precedenza](#).

Utilizza gli hook del ciclo di vita per i casi d'uso in cui sono presenti attività di configurazione o script da eseguire all'avvio. Gli hook del ciclo di vita possono ritardare la messa in servizio delle nuove istanze finché non hanno finito di inicializzarsi. Sono particolarmente utili se si dispone di script di bootstrap che richiedono tempo per essere completati. Se aggiungi un hook del ciclo di vita, puoi ridurre il valore della preparazione di default dell'istanza. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Hook del ciclo di vita, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Abilitazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo

È possibile abilitare la preparazione di default dell'istanza durante la creazione di un gruppo con scalabilità automatica. È possibile abilitarla anche per i gruppi esistenti.

Abilitando la funzione di riscaldamento dell'istanza predefinita, non è più necessario specificare i valori per i parametri di riscaldamento per le seguenti funzionalità:

- [Aggiornamento istanza](#)
- [Dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#)
- [Dimensionamento per fasi](#)

Console

Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza per un nuovo gruppo (console)

Quando crei il gruppo con scalabilità automatica, nella pagina Configurare le opzioni avanzate sotto Impostazioni aggiuntive, seleziona l'opzione Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza. Scegliete il tempo di riscaldamento necessario per la vostra applicazione.

AWS CLI

Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza per un nuovo gruppo (AWS CLI)

Per abilitare la preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica, aggiungi l'opzione `--default-instance-warmup` e specifica un valore da 0 a 3600, in secondi. Dopo averlo abilitato, un valore di `-1` disattiverà questa impostazione.

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling con il nome `my-asg` e abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza con un valore di secondi. `120`

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --  
default-instance-warmup 120 ...
```

Tip

Se questo comando genera un errore, assicuratevi di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Console

Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo esistente (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
5. Per Default Instance Warmup, scegli il tempo di riscaldamento necessario per la tua applicazione.
6. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Abilita il riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo esistente (AWS CLI)

L'esempio seguente utilizza il [update-auto-scaling-group](#) comando per abilitare il riscaldamento predefinito dell'istanza con un valore di **120** secondi per un gruppo Auto Scaling esistente denominato **my-asg**.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --
default-instance-warmup 120
```

 Tip

Se questo comando genera un errore, assicuratevi di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Verifica l'orario di riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo

Utilizzare la procedura seguente per verificare il tempo di riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo Auto Scaling utilizzando il AWS CLI

Per verificare il tempo di riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo di Auto Scaling

Utilizza il seguente comando [describe-auto-scaling-groups](#). Sostituisci **my-asg** con il nome del tuo gruppo Auto Scaling.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AutoScalingGroupARN": "arn",
      ...
      "DefaultInstanceWarmup": 120
    }
  ]
}
```

Trova le politiche di scalabilità con un tempo di riscaldamento dell'istanza impostato in precedenza

Per identificare se esistono politiche che hanno un proprio tempo di riscaldamento `EstimatedInstanceWarmup`, esegui il seguente comando [describe-policies](#) utilizzando AWS CLI. Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo Auto Scaling.

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg
--query 'ScalingPolicies[?EstimatedInstanceWarmup!=`null`]'
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
[
  {
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",
    "PolicyARN": "arn",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "StepAdjustments": [],
    "EstimatedInstanceWarmup": 120,
    "Alarms": [{
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
    },
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2"
    }
  ],
  "TargetTrackingConfiguration": {
    "PredefinedMetricSpecification": {
      "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
    },
    "TargetValue": 50.0,
    "DisableScaleIn": false
  },
  "Enabled": true
},
]
```



```
... additional policies ...
```

```
]
```

Cancella la preparazione dell'istanza precedentemente impostata per una policy di dimensionamento

Dopo aver abilitato il riscaldamento predefinito dell'istanza, aggiorna tutte le politiche di ridimensionamento che hanno ancora il proprio tempo di riscaldamento per cancellare il valore impostato in precedenza. Altrimenti, sostituirà la preparazione predefinita dell'istanza.

È possibile aggiornare le politiche di scalabilità utilizzando la console, oppure. AWS CLI AWS SDKs Questa sezione descrive i passaggi per la console. Se utilizzi AWS CLI o AWS SDKs, assicurati di mantenere la configurazione della politica esistente, ma rimuovi la `EstimatedInstanceWarmup` proprietà. Quando si aggiorna una politica di scalabilità esistente, la politica verrà sostituita da quella specificata durante la chiamata a livello di codice. [PutScalingPolicy](#) I valori originali non vengono conservati.

Come cancellare la preparazione dell'istanza precedentemente impostata per una policy di dimensionamento (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Dimensionamento automatico, in Policy di dimensionamento dinamico, scegli la policy che ti interessa, quindi scegli Azioni, Modifica.
4. Per Instance warmup, cancella il valore di riscaldamento dell'istanza per utilizzare invece il valore di riscaldamento dell'istanza predefinito.
5. Scegli Aggiorna.

Ridimensionamento manuale per Amazon EC2 Auto Scaling

È possibile regolare manualmente il numero di EC2 istanze nel gruppo Auto Scaling in qualsiasi momento. Questo processo di modifica manuale del conteggio delle istanze viene definito

ridimensionamento manuale. Il ridimensionamento manuale è un'alternativa al ridimensionamento automatico, soprattutto se si desidera apportare modifiche alla capacità una tantum.

Dopo aver ridimensionato manualmente il gruppo, Amazon EC2 Auto Scaling riprende le normali attività di auto scaling in base alle politiche di scalabilità e alle azioni pianificate che hai definito. Per i gruppi con il riscaldamento predefinito delle istanze abilitato, tutte le nuove istanze passano attraverso un periodo di riscaldamento prima di iniziare a contribuire alle metriche utilizzate per la scalabilità automatica. Questo periodo di riscaldamento aiuta a stabilizzare il gruppo alla nuova capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

A volte, potresti voler disabilitare temporaneamente le politiche di ridimensionamento e le azioni pianificate prima di ridimensionare manualmente un gruppo. In questo modo si evitano conflitti tra le azioni di ridimensionamento manuali e le attività di ridimensionamento automatizzate. Per ulteriori informazioni, consulta [Disattiva le attività di scalabilità](#).

Indice

- [Modifica della capacità desiderata di un gruppo con dimensionamento automatico esistente](#)
- [Terminare un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico \(AWS CLI\)](#)

Modifica della capacità desiderata di un gruppo con dimensionamento automatico esistente

Quando modifichi la capacità desiderata del tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling gestisce il processo di avvio e chiusura delle istanze per raggiungere la nuova dimensione desiderata.

Console

Come modificare le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Nella parte inferiore della pagina viene visualizzato un riquadro diviso.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Group details (Dettagli gruppo), Edit (Modifica).

4. Per Capacità desiderata, aumentare o diminuire la capacità desiderata. Ad esempio, per aumentare di uno la dimensione del gruppo, se il valore corrente è 1, immettete 2.

Se il nuovo valore della capacità desiderata è maggiore della capacità minima desiderata e della capacità massima desiderata, la capacità massima desiderata viene automaticamente aumentata fino al nuovo valore di capacità desiderato.

5. Al termine, scegli Update (Aggiorna).

Verificate che la dimensione del gruppo specificata abbia comportato l'avvio della stessa quantità di istanze. Ad esempio, se hai aumentato la dimensione del gruppo di uno, verifica che il gruppo Auto Scaling abbia lanciato un'istanza aggiuntiva.

Come verificare che le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica siano cambiate

1. Nella scheda Attività, nella Cronologia delle attività, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento delle attività associate al gruppo Auto Scaling. La colonna Status (Stato) mostra lo stato corrente della tua istanza. Durante l'avvio dell'istanza, la colonna di stato mostra `Not yet in service`. Una volta avviata l'istanza, lo stato diventa `Successful`. Puoi anche utilizzare l'icona di aggiornamento per visualizzare lo stato corrente dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#).
2. Nella scheda Gestione dell'istanza, in Istanze, puoi visualizzare lo stato dell'istanza. L'avvio di un'istanza richiede pochi minuti.
 - La colonna Lifecycle (Ciclo di vita) mostra lo stato dell'istanza. Inizialmente, l'istanza è in stato `Pending`. Lo stato di un'istanza pronta a ricevere traffico è `InService`.
 - La colonna Health status mostra il risultato dei controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling sulla tua istanza.

AWS CLI

L'esempio seguente presuppone la creazione di un gruppo con scalabilità automatica con una dimensione minima di 1 e massima di 5. Pertanto, attualmente il gruppo ha un'istanza in esecuzione.

Come modificare le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica

Utilizzate il [set-desired-capacity](#) comando per modificare le dimensioni del gruppo Auto Scaling, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling set-desired-capacity --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --desired-capacity 2
```

Se scegli di rispettare il tempo di raffreddamento di default per il gruppo con scalabilità automatica, dovrai specificare l'opzione `--honor-cooldown` come mostrato nel seguente esempio. Per ulteriori informazioni, consulta [Tempi di recupero di scalabilità per Amazon Auto Scaling EC2](#).

```
aws autoscaling set-desired-capacity --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --desired-capacity 2 --honor-cooldown
```

Come verificare le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica

Utilizzate il [describe-auto-scaling-groups](#) comando per confermare che la dimensione del gruppo Auto Scaling è cambiata, come nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportato un esempio di output, che fornisce dettagli sul gruppo e sulle istanze avviate.

```
{  
  "AutoScalingGroups": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "AutoScalingGroupARN": "arn",  
      "LaunchTemplate": {  
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",  
        "Version": "1",  
        "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"  
      },  
      "MinSize": 1,  
      "MaxSize": 5,  
      "DesiredCapacity": 2,  
      "DefaultCooldown": 300,  
      "AvailabilityZones": [  
        "us-west-2a"  
      ],  
      "LoadBalancerNames": [],
```

```

    "TargetGroupARNs": [],
    "HealthCheckType": "EC2",
    "HealthCheckGracePeriod": 300,
    "Instances": [
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
          "Version": "1",
          "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
        },
        "InstanceId": "i-05b4f7d5be44822a6",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "Pending"
      },
      {
        "ProtectedFromScaleIn": false,
        "AvailabilityZone": "us-west-2a",
        "LaunchTemplate": {
          "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
          "Version": "1",
          "LaunchTemplateId": "lt-050555ad16a3f9c7f"
        },
        "InstanceId": "i-0c20ac468fa3049e8",
        "InstanceType": "t3.micro",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService"
      }
    ],
    "CreatedTime": "2019-03-18T23:30:42.611Z",
    "SuspendedProcesses": [],
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-c87f2be0",
    "EnabledMetrics": [],
    "Tags": [],
    "TerminationPolicies": [
      "Default"
    ],
    "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
    "ServiceLinkedRoleARN": "arn",
    "TrafficSources": []
  ]
}

```

```
}
```

Nota che `DesiredCapacity` mostra il nuovo valore. Il gruppo con scalabilità automatica ha avviato un'altra istanza.

Terminare un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico (AWS CLI)

A volte potresti voler dimensionare manualmente nel tuo gruppo con dimensionamento automatico ma desideri terminare un'istanza specifica. È possibile ridimensionare manualmente il gruppo Auto Scaling utilizzando il comando [terminate-instance-in-auto-scaling-group](#) e specificando l'ID dell'istanza che si desidera terminare e l'--should-decrement-desired-capacity opzione, come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling terminate-instance-in-auto-scaling-group \  
  --instance-id i-026e4c9f62c3e448c --should-decrement-desired-capacity
```

Di seguito è riportato un esempio di output, che fornisce dettagli sull'attività di scaling.

```
{  
  "Activities": [  
    {  
      "ActivityId": "b8d62b03-10d8-9df4-7377-e464ab6bd0cb",  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "Description": "Terminating EC2 instance: i-026e4c9f62c3e448c",  
      "Cause": "At 2023-09-23T06:39:59Z instance i-026e4c9f62c3e448c was taken  
out of service in response to a user request, shrinking the capacity from 1 to 0.",  
      "StartTime": "2023-09-23T06:39:59.015000+00:00",  
      "StatusCode": "InProgress",  
      "Progress": 0,  
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":\"us-  
west-2c\"}"  
    }  
  ]  
}
```

Questa opzione non è disponibile dalla console. Tuttavia, puoi utilizzare la pagina Istanze della EC2 console Amazon per terminare un'istanza nel tuo gruppo Auto Scaling. Quando lo fai, Amazon EC2 Auto Scaling rileva che l'istanza non è più in esecuzione e la sostituisce automaticamente come parte

del processo di controllo dello stato. Dopo la chiusura dell'istanza sono necessari uno o due minuti prima che venga avviata una nuova istanza. Per informazioni su come terminare un'istanza, consulta [Terminare un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se interrompi le istanze nel tuo gruppo e ciò causa una distribuzione non uniforme tra le zone di disponibilità, Amazon EC2 Auto Scaling ribilancia il gruppo per ristabilire una distribuzione uniforme a meno che tu non sospenda il processo. AZRebalance Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).

Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling

Con il ridimensionamento pianificato, è possibile impostare il ridimensionamento automatico per l'applicazione in base a variazioni prevedibili del carico. Create azioni pianificate che aumentano o diminuiscono la capacità desiderata del gruppo in momenti specifici.

Ad esempio, si verifica uno schema di traffico settimanale regolare in cui il carico aumenta a metà settimana e diminuisce verso la fine della settimana. Puoi configurare una pianificazione di scalabilità in Amazon EC2 Auto Scaling in linea con questo schema:

- Mercoledì mattina, un'azione programmata aumenta la capacità aumentando la capacità desiderata precedentemente impostata del gruppo Auto Scaling.
- Venerdì sera, un'altra azione pianificata riduce la capacità diminuendo la capacità desiderata precedentemente impostata del gruppo Auto Scaling.

Queste azioni di dimensionamento pianificate consentono di ottimizzare costi e prestazioni.

L'applicazione dispone di una capacità sufficiente per gestire il picco di traffico infrasettimanale, ma in altri momenti non fornisce una capacità non necessaria eccedente.

È possibile utilizzare insieme le politiche di scalabilità pianificata e di scalabilità per ottenere i vantaggi di entrambi gli approcci alla scalabilità. Dopo l'esecuzione di un'operazione pianificata di dimensionamento, la policy di dimensionamento può continuare a prendere decisioni sull'opportunità di dimensionare ulteriormente la capacità. In questo modo è possibile garantire di disporre di capacità sufficiente per la gestione dei carichi dell'applicazione. Sebbene l'applicazione si dimensiona per soddisfare la domanda, la capacità corrente deve rientrare nei valori di capacità minima e massima impostati dall'operazione pianificata.

Indice

- [Come funziona il dimensionamento programmato](#)

- [Pianificazioni ricorrenti](#)
- [Time zone \(Fuso orario\)](#)
- [Considerazioni](#)
- [Limitazioni](#)
- [Creazione di un'operazione pianificata](#)
- [Visualizza i dettagli delle azioni pianificate](#)
- [Eliminazione di un'operazione pianificata](#)

Come funziona il dimensionamento programmato

Per utilizzare la scalabilità pianificata, crea azioni pianificate che indicano ad Amazon EC2 Auto Scaling di eseguire attività di scalabilità in momenti specifici. Quando si crea un'azione pianificata, si specifica il gruppo Auto Scaling, quando deve avvenire l'attività di scalabilità, la nuova capacità desiderata e, facoltativamente, una nuova capacità minima e una nuova capacità massima. È possibile creare operazioni pianificate sia una tantum che ricorrenti.

All'ora specificata, Amazon EC2 Auto Scaling si ridimensiona in base ai nuovi valori di capacità, confrontando la capacità attuale con la capacità desiderata specificata.

- Se la capacità attuale è inferiore alla capacità desiderata specificata, Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona o aggiunge istanze fino alla capacità desiderata specificata.
- Se la capacità attuale è superiore alla capacità desiderata specificata, Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona o rimuove le istanze fino alla capacità desiderata specificata.

Un'azione pianificata imposta la capacità desiderata, minima e massima del gruppo alla data e all'ora specificate. È possibile creare un'azione pianificata solo per una di queste capacità alla volta, ad esempio la capacità desiderata. Tuttavia, in alcuni casi è necessario includere la capacità minima e massima per garantire che la capacità desiderata specificata nell'azione non superi questi limiti.

Pianificazioni ricorrenti

Per creare una pianificazione ricorrente utilizzando AWS CLI o un SDK, specificate un'espressione cron e un fuso orario per descrivere quando l'azione pianificata deve ripetersi. È possibile specificare una data e un'ora per l'ora di avvio, per l'ora di fine o per entrambi i campi.

Per creare una pianificazione ricorrente utilizzando AWS Management Console, specifica il modello di ricorrenza, il fuso orario, l'ora di inizio e l'ora di fine facoltativa dell'azione pianificata. Tutte le opzioni del modello di ricorrenza sono basate su espressioni cron. In alternativa, puoi scrivere la tua espressione cron personalizzata.

Il formato dell'espressione cron supportato è costituito da cinque campi separati da spazi: [Minute] [Hour] [Day_of_Month] [Month_of_Year] [Day_of_Week]. Ad esempio, l'espressione cron `30 6 * * 2`, configura un'operazione pianificata che ricorre ogni martedì alle 6:30. L'asterisco viene utilizzato come carattere jolly per abbinare tutti i valori di un campo. Per altri esempi di espressioni cron, vedi <https://crontab.guru/examples.html> Per informazioni su come scrivere le tue espressioni cron in questo formato, consulta [Crontab](#).

Scegli con attenzione l'ora di avvio e di fine. Ricorda quanto segue:

- Se specifichi un'ora di inizio, Amazon EC2 Auto Scaling esegue l'azione in questo momento, quindi esegue l'azione in base alla ricorrenza specificata.
- Se si specifica un'ora di fine, l'iterazione dell'operazione si interrompe dopo tale orario. L'operazione pianificata non persiste nell'account una volta raggiunta l'ora di fine.
- Se un orario di ricorrenza corrisponde esattamente all'ora di fine, Amazon Auto EC2 Scaling non eseguirà l'azione pianificata all'ora di fine.
- L'ora di inizio e l'ora di fine devono essere impostate in UTC quando utilizzi o un SDK. AWS CLI

Time zone (Fuso orario)

Per impostazione predefinita, le pianificazioni ricorrenti impostate sono in formato UTC. Puoi modificare l'orario affinché corrisponda al fuso orario locale o a un fuso orario di un'altra parte della rete. Quando si specifica un fuso orario che osserva l'ora legale (DST), l'operazione vi si adatta automaticamente.

I valori validi sono i nomi canonici dei fusi orari del database dei fusi orari della Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Ad esempio, l'ora orientale degli Stati Uniti è identificata canonicamente come `America/New_York` [Per ulteriori informazioni, vedere https://www.iana.org/time-zones](https://www.iana.org/time-zones).

Fusi orari basati sulla posizione, ad esempio regolati `America/New_York` automaticamente in base all'ora legale. Tuttavia, un fuso orario basato su UTC come `Etc/UTC`, è un tempo assoluto e non si regolerà sull'ora legale.

Ad esempio, disponiamo di una pianificazione ricorrente il cui fuso orario è America/New_York. La prima operazione di dimensionamento avviene nel fuso orario America/New_York, prima dell'inizio dell'ora legale. La successiva operazione di dimensionamento avviene nel fuso orario America/New_York, dopo l'avvio dell'ora legale. La prima operazione si avvia alle 8:00 UTC-5 ora locale, mentre la seconda volta inizia alle 8:00 UTC-4 ora locale.

Se si crea un'azione pianificata utilizzando AWS Management Console e si specifica un fuso orario che rispetti l'ora legale, sia la pianificazione ricorrente che gli orari di inizio e fine si adattano automaticamente all'ora legale.

Considerazioni

Quando crei un'operazione pianificata, tieni presente quanto segue:

- L'ordine di esecuzione delle operazioni pianificate è garantito all'interno dello stesso gruppo, ma non per le operazioni pianificate tra i gruppi.
- Un'azione pianificata viene generalmente eseguita in pochi secondi. Tuttavia, l'operazione potrebbe essere ritardata fino a due minuti, rispetto all'ora di inizio pianificata. Poiché le operazioni all'interno di un gruppo con scalabilità automatica vengono eseguite nell'ordine in cui sono specificate, l'esecuzione delle operazioni pianificate con ore di inizio previste ravvicinate tra loro può richiedere più tempo.
- È possibile disattivare temporaneamente il dimensionamento programmato per un gruppo con scalabilità automatica sospendendo il processo di elaborazione `ScheduledActions`. Ciò permette di impedire che le operazioni pianificate siano attive senza doverle eliminare. Sarà poi quindi possibile riprendere il dimensionamento programmato quando si vorrà utilizzarlo nuovamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).
- Dopo aver creato un'operazione pianificata, è possibile aggiornare qualsiasi impostazione relativa ad essa, ad eccezione del nome.

Limitazioni

- I nomi delle azioni pianificate devono essere univoci per ciascun gruppo con scalabilità automatica.
- Un'operazione pianificata deve avere un valore ora univoco. Se tenti di pianificare un'attività in un momento in cui è già pianificata un'altra attività di dimensionamento, la richiesta viene respinta e restituisce un errore che indica che esiste già un'operazione pianificata con la stessa ora di avvio.

- È possibile creare un massimo di 125 operazioni pianificate per ciascun gruppo con scalabilità automatica.

Creazione di un'operazione pianificata

Per creare un'azione pianificata per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Per creare un'operazione pianificata

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Automatic scaling (Dimensionamento automatico) scegliere Create scheduled action (Crea operazione pianificata) in Scheduled actions (Operazioni pianificate).
4. In Name (Nome) specifica un nome per l'operazione pianificata.
5. Per Capacità desiderata, Min, Max, scegli la nuova capacità desiderata del gruppo e i nuovi limiti di dimensioni minimi e massimi. La capacità desiderata deve essere uguale o superiore alla dimensione minima del gruppo e uguale o inferiore alla dimensione massima del gruppo.
6. In Compute (Calcolo), seleziona una delle opzioni disponibili.
 - Se desideri eseguire la scalabilità in base a una pianificazione ricorrente, scegli con quale frequenza Amazon Auto EC2 Scaling deve eseguire l'azione pianificata.
 - Se scegli un'operazione che inizia con Every (Ogni), viene creata l'espressione cron.
 - Se scegli Cron, inserisci un'espressione cron che specifichi quando eseguire l'operazione, in UTC.
 - Se desideri dimensionare una sola volta, scegli Once (Una volta).
7. In Time zone (Fuso orario), scegli un fuso orario. Il valore predefinito è Et c/UTC.

Tutti i fusi orari elencati provengono dal database del fuso orario IANA. [Per ulteriori informazioni, consulta https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones).

8. Definisci una data e un'ora in Specific start time (Ora di inizio specifica).

- Se scegli una pianificazione periodica, l'ora di avvio definisce quando verrà eseguita la prima operazione pianificata della serie ricorrente.
 - Se hai scelto l'opzione Once (Una volta) come ricorrenza, specifica la data e l'ora programmate per l'esecuzione dell'operazione.
9. (Facoltativo) Per le pianificazioni ricorrenti, è possibile specificare un'ora di termine scegliendo Set End Time (Imposta l'ora di fine) e quindi scegliendo una data e un'ora in End by (Termina entro).
 10. Scegli Create (Crea). La console visualizza le operazioni programmate per il gruppo con scalabilità automatica.

AWS CLI

Per creare un'azione pianificata, puoi utilizzare uno dei seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Esempio: dimensionamento unico

Utilizzate il seguente comando [put-scheduled-update-group-action](#) con le `--desired-capacity` opzioni `--start-time "YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ"` and.

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-one-time-action \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-03-31T08:00:00Z" --desired-capacity 3
```

Esempio: per pianificare il ridimensionamento in base a una pianificazione ricorrente

Utilizzate il seguente comando [put-scheduled-update-group-action](#) con le opzioni and. `--recurrence "cron expression"` `--desired-capacity`

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-recurring-action \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --recurrence "0 9 * * *" --desired-capacity 3
```

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling esegue la pianificazione di ricorrenza specificata in base al fuso orario UTC. Per specificare un fuso orario diverso, includi l'`--time-zone` opzione e il nome del fuso orario IANA, come nell'esempio seguente.

```
--time-zone "America/New_York"
```

Per ulteriori informazioni, vedere https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tz_database_time_zones.

Visualizza i dettagli delle azioni pianificate

Per visualizzare i dettagli delle azioni pianificate imminenti per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Per visualizzare i dettagli delle azioni pianificate

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona il gruppo con scalabilità automatica.
3. Nella scheda Scalabilità automatica, nella sezione Azioni pianificate, puoi visualizzare le azioni pianificate imminenti.

Tieni presente che la console mostra i valori per Ora di inizio e Ora di fine nell'ora locale con lo scostamento UTC in vigore alla data e all'ora specificate. Lo scostamento UTC è la differenza, espressa in ore e minuti, tra l'ora locale e l'UTC. Il valore per Time zone (Fuso orario) mostra il fuso orario richiesto, ad esempio America/New_York.

AWS CLI

Utilizza il seguente comando [describe-scheduled-actions](#).

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions --auto-scaling-group-name my-asg
```

Se il comando viene eseguito correttamente, verrà visualizzato un output simile al seguente.

```
{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
```

```
    "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-  
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-  
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-action",  
    "StartTime": "2020-12-01T00:30:00Z",  
    "Time": "2020-12-01T00:30:00Z",  
    "MinSize": 1,  
    "MaxSize": 6,  
    "DesiredCapacity": 4  
  }  
]  
}
```

Verificare un'attività di dimensionamento

Per verificare le attività di dimensionamento associate alla dimensionamento pianificata, consulta [Verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Eliminazione di un'operazione pianificata

Per eliminare un'azione pianificata, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Per eliminare un'operazione pianificata

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona il gruppo con scalabilità automatica.
3. Nella scheda Automatic scaling (Dimensionamento automatico) selezionare un'operazione pianificata in Scheduled actions (Operazioni pianificate).
4. Scegli Operazioni > Elimina.
5. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.

AWS CLI

Utilizza il seguente comando [delete-scheduled-action](#).

```
aws autoscaling delete-scheduled-action --auto-scaling-group-name my-asg \
```

```
--scheduled-action-name my-recurring-action
```

Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling

Il dimensionamento dinamico consente di dimensionare la capacità del gruppo con scalabilità automatica in base alle modifiche del traffico.

Amazon EC2 Auto Scaling supporta i seguenti tipi di politiche di scalabilità dinamica:

- Target tracking scaling: aumenta e diminuisce la capacità attuale del gruppo in base a una CloudWatch metrica Amazon e a un valore target. Il funzionamento è simile al modo in cui il termostato regola la temperatura di una casa: si seleziona la temperatura e il termostato fa il resto.
- Dimensionamento per fasi: aumenta e diminuisce la capacità attuale del gruppo in base a una serie di regolazioni del dimensionamento, chiamate regolazioni per fasi, che variano in base alla dimensione dell'utilizzo fuori limite segnalato dall'allarme.
- Dimensionamento semplice: aumenta e diminuisce la capacità attuale del gruppo in base a una singola regolazione del dimensionamento, con un tempo di raffreddamento tra ogni attività di dimensionamento..

Ti consigliamo vivamente di utilizzare le politiche di scalabilità di Target Tracking e di scegliere una metrica che cambi in modo inversamente proporzionale alla variazione della capacità del tuo gruppo Auto Scaling. Quindi, se raddoppi la dimensione del tuo gruppo Auto Scaling, la metrica diminuisce del 50 per cento. Ciò consente ai dati dei parametri di attivare con precisione gli eventi di scalabilità proporzionale. Sono incluse metriche come l'utilizzo medio della CPU o il numero medio di richieste per target.

Con il tracciamento del target, il gruppo Auto Scaling si ridimensiona in modo direttamente proporzionale al carico effettivo dell'applicazione. Ciò significa che oltre a soddisfare il fabbisogno immediato di capacità in risposta alle modifiche del carico, una policy di monitoraggio degli obiettivi può anche adattarsi alle modifiche del carico che si verificano nel tempo, ad esempio a causa di variazioni stagionali.

Le politiche di tracciamento di Target eliminano inoltre la necessità di definire manualmente gli CloudWatch allarmi e le regolazioni di ridimensionamento. Amazon EC2 Auto Scaling lo gestisce automaticamente in base all'obiettivo impostato.

Indice

- [Come funziona il dimensionamento dinamico](#)
- [Più policy di dimensionamento](#)
- [Target: tracciamento delle politiche di scalabilità per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Politiche di scalabilità semplici e dettagliate per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Tempi di recupero di scalabilità per Amazon Auto Scaling EC2](#)
- [Politica di scalabilità basata su Amazon SQS](#)
- [Verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Disabilitare una policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Eliminare una politica di ridimensionamento per un gruppo Auto Scaling](#)
- [Esempi di politiche di scalabilità per AWS CLI](#)

Come funziona il dimensionamento dinamico

Una politica di scalabilità dinamica indica ad Amazon Auto EC2 Scaling di tenere traccia di una metrica CloudWatch specifica e definisce l'azione da intraprendere quando l'allarme CloudWatch associato è in ALARM. I parametri utilizzati per attivare lo stato di allarme sono un'aggregazione dei parametri provenienti da tutte le istanze del gruppo con scalabilità automatica. (Ad esempio, supponiamo che tu abbia un gruppo con scalabilità automatica con due istanze, in cui un'istanza è al 60% della CPU e l'altra è al 40%; quindi, la CPU è a una media del 50%). Quando la policy è in vigore, Amazon EC2 Auto Scaling aumenta o riduce la capacità desiderata del gruppo quando viene superata la soglia di allarme.

Quando viene richiamata una politica di scalabilità dinamica, se il calcolo della capacità produce un numero al di fuori dell'intervallo di dimensioni minime e massime del gruppo, Amazon Auto EC2 Scaling garantisce che la nuova capacità non superi mai i limiti di dimensione minima e massima. La capacità viene misurata in due modi: utilizzando le stesse unità scelte quando si imposta la capacità desiderata in termini di istanze o utilizzando unità di capacità (se vengono applicati i [pesi delle istanze](#)).

- Esempio 1: un gruppo con scalabilità automatica ha una capacità massima di 3, una capacità corrente di 2 e una policy di dimensionamento dinamico che aggiunge 3 istanze. Quando richiama questa politica, Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge solo 1 istanza al gruppo per evitare che il gruppo superi la dimensione massima.
- Esempio 2: un gruppo con scalabilità automatica ha una capacità minima di 2, una capacità corrente di 3 e una policy di dimensionamento dinamico che rimuove 2 istanze. Quando richiama

questa politica, Amazon EC2 Auto Scaling rimuove solo 1 istanza dal gruppo per evitare che il gruppo diventi inferiore alla sua dimensione minima.

Quando la capacità desiderata raggiunge il limite massimo, l'aumento orizzontale si arresta. Se la domanda diminuisce e la capacità diminuisce, Amazon EC2 Auto Scaling può nuovamente scalare orizzontalmente.

L'eccezione è quando si utilizzano i pesi delle istanze. In questo caso, Amazon EC2 Auto Scaling può superare il limite massimo di dimensione, ma solo fino al peso massimo dell'istanza. Lo scopo è avvicinarsi il più possibile alla nuova capacità desiderata, pur rispettando le strategie di allocazione specificate per il gruppo. Le strategie di allocazione determinano quali tipi di istanza avviare. Il peso determina con quante unità ciascuna istanza contribuisce alla capacità desiderata del gruppo, in base al tipo di istanza.

- Esempio 3: un gruppo con scalabilità automatica ha una capacità massima di 12, una capacità corrente di 10 e una policy di dimensionamento dinamico che aggiunge 5 unità di capacità. Ai tipi di istanza è assegnato uno di questi tre pesi: 1, 4 o 6. Quando richiama la policy, Amazon EC2 Auto Scaling sceglie di lanciare un tipo di istanza con un peso di 6 in base alla strategia di allocazione. Come risultato, il gruppo avrà una capacità desiderata di 12 e una capacità corrente di 16.

Più policy di dimensionamento

Nella maggior parte dei casi, una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi è sufficiente per configurare il gruppo con scalabilità automatica, affinché questo incrementi e decrementi automaticamente. Una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi consente di selezionare un risultato desiderato e fare in modo che il gruppo con scalabilità automatica aggiunga e rimuova le istanze come necessario per ottenere questo risultato.

Per una configurazione di dimensionamento avanzata, il gruppo con scalabilità automatica può avere più di una policy di dimensionamento. Ad esempio, è possibile definire una o più policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi, una o più policy di dimensionamento per fasi o entrambe. Ciò offre una maggiore flessibilità, per affrontare diversi scenari.

Per illustrare come interagiscono più politiche di scalabilità dinamica, prendi in considerazione un'applicazione che utilizza un gruppo Auto Scaling e una coda Amazon SQS per inviare richieste a una singola istanza. EC2 Per garantire che l'applicazione offra prestazioni ottimali, vi sono due policy che controllano quando il gruppo con scalabilità automatica deve essere dimensionato orizzontalmente. Una è una policy con monitoraggio degli obiettivi che utilizza un parametro

personalizzato per aumentare e ridurre la capacità in base al numero di messaggi SQS nella coda. L'altra è una politica di scalabilità graduale che utilizza il CloudWatch `CPUUtilization` parametro Amazon per aggiungere capacità quando l'istanza supera il 90% di utilizzo per un periodo di tempo specificato.

Quando ci sono più policy attive nello stesso momento, c'è la possibilità che ogni policy indichi al gruppo con scalabilità automatica di aumentare o ridurre orizzontalmente le risorse nello stesso momento. Ad esempio, è possibile che la `CPUUtilization` metrica aumenti e superi la soglia dell'CloudWatch allarme nello stesso momento in cui la metrica personalizzata SQS aumenta e supera la soglia dell'allarme metrico personalizzato.

Quando si verificano queste situazioni, Amazon EC2 Auto Scaling sceglie la politica che offre la massima capacità sia per la scalabilità orizzontale che per la scalabilità in entrata. Supponiamo ad esempio che la policy per `CPUUtilization` avvii un'istanza e che la policy per la coda SQS avvii due istanze. Se i criteri di scalabilità orizzontale per entrambe le policy vengono soddisfatti contemporaneamente, Amazon Auto EC2 Scaling dà la precedenza alla policy di coda SQS. In questo modo il gruppo con scalabilità automatica avvierà due istanze.

L'approccio che prevede di dare precedenza alla policy che fornisce la capacità maggiore si applica anche quando le policy riducono orizzontalmente impiegando criteri diversi. Ad esempio, se una policy pone fine a tre istanze, un'altra policy riduce il numero di istanze del 25% e il gruppo ha otto istanze al momento della scalabilità, Amazon Auto Scaling EC2 dà la precedenza alla policy che fornisce il maggior numero di istanze per il gruppo. Di conseguenza, il gruppo con scalabilità automatica termina due istanze (25% di 8 = 2). L'intenzione è impedire ad Amazon EC2 Auto Scaling di rimuovere troppe istanze.

Suggeriamo, tuttavia, di prestare attenzione quando si utilizzano le policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi insieme alle policy di dimensionamento per fasi, per evitare che insorgano conflitti che possono causare comportamenti indesiderati. Ad esempio, se la politica di scalabilità graduale avvia una scalabilità dell'attività prima che la politica di tracciamento di Target sia pronta per essere ampliata, la scalabilità dell'attività non verrà bloccata. Una volta completata la scalabilità dell'attività, la policy di tracciamento di Target potrebbe indicare al gruppo di eseguire nuovamente la scalabilità orizzontale.

Target: tracciamento delle politiche di scalabilità per Amazon EC2 Auto Scaling

Una politica di dimensionamento del tracciamento degli obiettivi ridimensiona automaticamente la capacità del gruppo Auto Scaling in base a un valore metrico target. Si adatta automaticamente

ai modelli di utilizzo unici delle singole applicazioni. Ciò consente all'applicazione di mantenere prestazioni ottimali e un elevato utilizzo delle EC2 istanze per una migliore efficienza dei costi senza interventi manuali.

Con il monitoraggio degli obiettivi, devi selezionare un parametro e un valore target che rappresenti il livello di utilizzo o velocità di trasmissione effettiva ideale per la tua applicazione. Amazon EC2 Auto Scaling crea e gestisce gli CloudWatch allarmi che richiamano eventi di scalabilità quando la metrica si discosta dall'obiettivo. Ad esempio, è simile al modo in cui un termostato mantiene una temperatura target.

Ad esempio, immaginiamo di avere un'applicazione Web attualmente eseguita su due istanze e di volere che l'utilizzo della CPU del gruppo con scalabilità automatica rimanga intorno al 50% quando il carico sull'applicazione varia. Questo ti offre la capacità aggiuntiva per gestire i picchi di traffico senza dover mantenere un numero eccessivo di risorse inattive.

È possibile soddisfare questa esigenza creando una policy di dimensionamento del monitoraggio degli obiettivi che si rivolge a un utilizzo medio della CPU del 50%. Quindi, il gruppo Auto Scaling eseguirà la scalabilità orizzontale o aumenterà la capacità quando la CPU supera il 50 per cento per gestire un carico maggiore. Aumenterà o ridurrà la capacità quando la CPU scende al di sotto del 50 per cento per ottimizzare i costi nei periodi di basso utilizzo.

Argomenti

- [Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi multipli](#)
- [Selezionare i parametri.](#)
- [Definire il valore target](#)
- [Definisci il tempo di riscaldamento dell'istanza](#)
- [Considerazioni](#)
- [Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#)
- [Crea una politica di tracciamento degli obiettivi utilizzando metriche ad alta risoluzione per una risposta più rapida](#)
- [Crea una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando la matematica metrica](#)

Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi multipli

Per ottimizzare le prestazioni di dimensionamento, è possibile utilizzare più policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi insieme, a condizione che ciascuna di esse utilizzi

un parametro diverso. Ad esempio, l'utilizzo e la velocità di trasmissione effettiva possono influenzarsi a vicenda. Ogni volta che uno di questi parametri cambia, di solito implica che anche altri parametri saranno interessati. L'uso di più metriche fornisce quindi informazioni aggiuntive sul carico a cui è sottoposto il gruppo Auto Scaling. Questo può aiutare Amazon EC2 Auto Scaling a prendere decisioni più informate nel determinare la capacità da aggiungere al gruppo.

L'intenzione di Amazon EC2 Auto Scaling è quella di dare sempre la priorità alla disponibilità. Se una delle politiche di tracciamento di destinazione è pronta per essere scalata orizzontalmente, il gruppo Auto Scaling verrà ridimensionato. Sarà scalabile solo se tutte le politiche di tracciamento del target (con la scala in parte abilitata) sono pronte per essere ampliate.

Selezionare i parametri.

Puoi creare policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi sia con parametri predefiniti che personalizzati. Le metriche predefinite consentono di accedere più facilmente alle metriche più comunemente utilizzate per la scalabilità. Le metriche personalizzate consentono di scalare in base ad altre metriche disponibili, comprese le CloudWatch metriche [ad alta risoluzione](#) che vengono pubblicate a intervalli più precisi nell'ordine di pochi secondi. Puoi pubblicare le tue metriche ad alta risoluzione o le metriche pubblicate da altri servizi. AWS

Per ulteriori informazioni sulla creazione di politiche di tracciamento degli obiettivi utilizzando metriche ad alta risoluzione, consulta. [Crea una politica di tracciamento degli obiettivi utilizzando metriche ad alta risoluzione per una risposta più rapida](#)

Target Tracking supporta le seguenti metriche predefinite:

- `ASGAverageCPUUtilization`: utilizzo medio CPU del gruppo Auto Scaling.
- `ASGAverageNetworkIn`: numero medio di byte ricevuti su tutte le interfacce di rete dal gruppo Auto Scaling.
- `ASGAverageNetworkOut`: numero medio di byte inviati su tutte le interfacce di rete dal gruppo Auto Scaling.
- `ALBRequestCountPerTarget`: conteggio medio di richieste Application Load Balancer per destinazione per il gruppo Auto Scaling.

Important

Altre informazioni utili sulle metriche relative all'utilizzo della CPU, all'I/O di rete e al numero di richieste di Application Load Balancer per target sono disponibili nell'argomento [Elenco delle](#)

[metriche CloudWatch disponibili per le tue istanze nella EC2 Amazon User Guide e nelle metriche per l'Application Load Balancer nella User Guide CloudWatch for Application Load Balancers](#), rispettivamente.

Puoi scegliere altre metriche disponibili o le tue CloudWatch metriche specificando una metrica personalizzata. CloudWatch Per un esempio che specifica una specifica metrica personalizzata per una politica di ridimensionamento di Target Tracking utilizzando il, vedi. AWS CLI [Esempi di politiche di scalabilità per AWS CLI](#)

Quando scegli un parametro, tieni presente quanto segue:

- Ti consigliamo di utilizzare solo metriche disponibili a intervalli di un minuto o inferiori per aiutarti a scalare più rapidamente in risposta ai cambiamenti di utilizzo. Le metriche pubblicate a intervalli più bassi consentono alla policy di tracciamento degli obiettivi di rilevare e rispondere più rapidamente ai cambiamenti nell'utilizzo del gruppo Auto Scaling.
- Se scegli metriche predefinite pubblicate da Amazon EC2, come l'utilizzo della CPU, ti consigliamo di abilitare il monitoraggio dettagliato. Per impostazione predefinita, tutte le EC2 metriche di Amazon vengono pubblicate a intervalli di cinque minuti, ma sono configurabili su un intervallo inferiore di un minuto abilitando il monitoraggio dettagliato. Per informazioni su come abilitare il monitoraggio dettagliato, consulta. [Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#)
- Non tutti i parametri personalizzati funzionano per il monitoraggio degli obiettivi. Il parametro deve essere un parametro di utilizzo valido e deve descrivere quanto è impegnata un'istanza. Il valore del parametro deve aumentare e diminuire in proporzione al numero di istanze nel gruppo con scalabilità automatica. In questo modo i dati dei parametri possono essere utilizzati per il dimensionamento proporzionalmente al numero di istanze. Ad esempio, l'utilizzo della CPU di un gruppo Auto Scaling funziona (ovvero la metrica EC2 Amazon con la AutoScalingGroupName dimensione CPUUtilization metrica), se il carico sul gruppo Auto Scaling è distribuito tra le istanze.
- I seguenti parametri non funzionano per il monitoraggio degli obiettivi:
 - Il numero di richieste ricevute dal load balancer rivolto al gruppo con scalabilità automatica (ovvero, il parametro Elastic Load Balancing RequestCount). Il numero di richieste ricevute dal load balancer non cambia in base all'utilizzo del gruppo con scalabilità automatica.
 - La latenza della richiesta del load balancer (ovvero, il parametro Elastic Load Balancing Latency). La latenza della richiesta può aumentare in base all'aumento dell'utilizzo, ma non cambia necessariamente in modo proporzionale.

- La CloudWatch metrica della coda di Amazon SQS, `ApproximateNumberOfMessagesVisible` Il numero di messaggi in una coda potrebbe non cambiare in proporzione alla dimensione del gruppo con scalabilità automatica che elabora i messaggi provenienti dalla coda. Tuttavia, una metrica personalizzata che misura il numero di messaggi nella coda per EC2 istanza nel gruppo Auto Scaling può funzionare. Per ulteriori informazioni, consulta [Politica di scalabilità basata su Amazon SQS](#).
- Per utilizzare il parametro `ALBRequestCountPerTarget`, è necessario specificare il parametro `ResourceLabel` affinché identifichi il gruppo di destinazione del load balancer associato al parametro. Per un esempio che specifica il `ResourceLabel` parametro per una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando il, vedere. AWS CLI [Esempi di politiche di scalabilità per AWS CLI](#)
- Quando una metrica emette valori 0 reali su CloudWatch (ad esempio `ALBRequestCountPerTarget`), un gruppo Auto Scaling può scalare fino a 0 quando non c'è traffico verso l'applicazione per un periodo di tempo prolungato. Per fare in modo che il gruppo con scalabilità automatica si riduca orizzontalmente a 0 istanze quando non vengono instradate richieste, la capacità minima del gruppo deve essere impostata a 0.
- Invece di pubblicare nuove metriche da utilizzare nella policy di scalabilità, è possibile utilizzare la matematica delle metriche per combinare quelle esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando la matematica metrica](#).

Definire il valore target

Quando si crea una policy di dimensionamento del monitoraggio degli obiettivi, è necessario specificare un valore target. Il valore di destinazione rappresenta l'utilizzo medio ideale o la velocità di trasmissione effettiva per il gruppo con scalabilità automatica nel suo complesso. Per utilizzare le risorse in modo efficiente in termini di costi, impostare il valore target il più alto possibile con un buffer ragionevole per aumenti di traffico imprevisti. Quando l'applicazione viene aumentata orizzontalmente in modo ottimale per un normale flusso di traffico, il valore del parametro effettivo deve essere pari o appena inferiore al valore target.

Quando una policy di scalabilità si basa sulla velocità di trasmissione effettiva, ad esempio il conteggio delle richieste per destinazione per un Application Load Balancer, I/O di rete o altri parametri di conteggio, il valore di destinazione rappresenta la velocità di trasmissione effettiva media ottimale da una singola istanza per un periodo di un minuto.

Definisci il tempo di riscaldamento dell'istanza

Come opzione, è possibile specificare il numero di secondi necessari per la preparazione di un'istanza appena avviata. Fino alla scadenza del tempo di riscaldamento specificato, un'istanza non viene conteggiata nelle metriche aggregate dell' EC2 istanza del gruppo Auto Scaling.

Durante il periodo di riscaldamento delle istanze, le politiche di scalabilità vengono ridimensionate solo se il valore della metrica delle istanze che non si stanno riscaldando è superiore all'utilizzo previsto dalla policy.

Se il gruppo si dimensiona di nuovo, le istanze in fase di preparazione vengono conteggiate come parte della capacità desiderata per l'attività di dimensionamento successiva. L'intenzione è di aumentare di continuo (ma non in eccesso).

Durante l'attività di scalabilità orizzontale, tutte le attività di scalabilità avviate dalle politiche di scalabilità vengono bloccate fino al termine del riscaldamento delle istanze. Al termine del riscaldamento delle istanze, se si verifica un problema di scalabilità, tutte le istanze attualmente in fase di chiusura verranno conteggiate ai fini della capacità attuale del gruppo nel calcolo della nuova capacità desiderata. Pertanto, non rimuoviamo dal gruppo Auto Scaling più istanze del necessario.

Valore predefinito

Se non viene impostato alcun valore, la politica di ridimensionamento utilizzerà il valore predefinito, che è il valore per il [riscaldamento dell'istanza predefinito definito](#) per il gruppo. [Se il riscaldamento dell'istanza predefinito è nullo, torna al valore del cooldown predefinito](#). Si consiglia di utilizzare il riscaldamento predefinito dell'istanza per semplificare l'aggiornamento di tutte le politiche di ridimensionamento quando cambia il tempo di riscaldamento.

Considerazioni

Le seguenti considerazioni si applicano quando si usano le policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi:

- Non creare, modificare o eliminare gli CloudWatch allarmi utilizzati con una politica di ridimensionamento di Target Tracking. Amazon EC2 Auto Scaling crea e gestisce gli CloudWatch allarmi associati alle tue politiche di scalabilità di tracciamento di destinazione e può modificarli, sostituirli o eliminarli quando necessario per personalizzare l'esperienza di scalabilità delle tue applicazioni e i loro modelli di utilizzo in evoluzione.
- Una policy di dimensionamento del monitoraggio degli obiettivi dà priorità alla disponibilità durante i periodi di fluttuazione dei livelli di traffico, riducendo orizzontalmente in modo più graduale

quando il traffico diminuisce. Se desideri un maggiore controllo, una politica di scalabilità graduale potrebbe essere l'opzione migliore. Puoi disabilitare temporaneamente la parte scalabile di una policy di tracciamento di Target. Questo aiuta a mantenere un numero minimo di istanze per implementazioni di successo.

- Se nella metrica mancano punti dati, lo stato di CloudWatch allarme passa a `INSUFFICIENT_DATA`. Quando ciò accade, Amazon EC2 Auto Scaling non può scalare il gruppo finché non vengono trovati nuovi punti dati.
- Se la metrica viene riportata scarsamente in base alla progettazione, la matematica metrica può essere utile. Ad esempio, per utilizzare i valori più recenti, utilizzate la `FILL(m1, REPEAT)` funzione dove `m1` è la metrica.
- Potrebbero esserci delle differenze tra il valore di destinazione e i punti dati dei parametri reali. Ciò avviene perché agiamo sempre con prudenza, arrotondando per eccesso o per difetto, quando stabiliamo il numero di istanze da aggiungere o rimuovere. Ciò impedisce l'aggiunta di un numero insufficiente di istanze o la rimozione di troppe istanze. Tuttavia, per gruppi Auto Scaling più piccoli e con un numero inferiore di istanze, l'utilizzo del gruppo potrebbe sembrare lontano dal valore di destinazione. Ad esempio, supponiamo che tu imposti un valore di destinazione del 50% per l'utilizzo della CPU e il gruppo con scalabilità automatica lo superi. Potremmo stabilire che l'aggiunta di 1,5 istanze diminuirà l'utilizzo della CPU a quasi il 50%. Poiché non è possibile aggiungere 1,5 istanze, arrotondiamo e aggiungiamo due istanze. Questo potrebbe diminuire l'utilizzo della CPU a un valore al di sotto del 50%, ma garantisce che l'applicazione disponga di un numero sufficiente di risorse per essere supportata. Analogamente, se stabiliamo che la rimozione di 1,5 istanze aumenta l'utilizzo della CPU a oltre il 50%, rimuoviamo una sola istanza.

Per i gruppi Auto Scaling di grandi dimensioni e con più istanze, l'utilizzo viene distribuito su un maggior numero di istanze, nel qual caso l'aggiunta o la rimozione di istanze provoca un intervallo minore tra il valore di destinazione e i punti di dati dei parametri reali.

- Una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi presuppone l'aumento orizzontale del gruppo con scalabilità automatica quando il parametro specificato supera il valore di destinazione. Quando il parametro specificato è inferiore al valore di destinazione, non è possibile utilizzare una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi per aumentare orizzontalmente il gruppo con scalabilità automatica.

Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi

Per creare una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi per il tuo gruppo Auto Scaling, utilizza uno dei seguenti metodi.

Prima di iniziare, verifica che la metrica preferita sia disponibile a intervalli di 1 minuto (rispetto all'intervallo predefinito di 5 minuti delle metriche Amazon EC2).

Console

Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi per un nuovo gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Selezionare Create Auto Scaling group (Crea un gruppo con scalabilità automatica).
3. Nelle fasi 1, 2 e 3, scegli le opzioni desiderate e procedere a Step 4: Configure group size and scaling policies (Fase 4: configurazione delle dimensioni del gruppo e delle policy di dimensionamento).
4. Nella sezione Dimensionamento, specifica l'intervallo entro il quale desideri scalare, aggiornando la Capacità minima desiderata e la Capacità massima desiderata. Queste due impostazioni permettono al gruppo con scalabilità automatica di dimensionare dinamicamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
5. In Policy di dimensionamento, scegli Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi.
6. Per definire una policy, effettua le operazioni seguenti:
 - a. Specificare un nome per la policy.
 - b. Scegliere un parametro per Tipo parametro.

Se hai scelto Application Load Balancer request count per target (Conteggio delle richieste Application Load Balancer per destinazione), scegli un gruppo destinazione in Target group (Gruppo di destinazione).

- c. Specifica un Target value (Valore di destinazione) per il parametro.
- d. (Facoltativo) Ad esempio, aggiorna il valore di riscaldamento dell'istanza secondo necessità.
- e. (Facoltativo) Selezionare Disable scale in (Disabilita riduzione) per creare solo una policy di espansione. In questo modo, se desiderato, è possibile creare una policy di riduzione separata di tipo diverso.

7. Procedi e crea il gruppo con dimensionamento automatico. La policy di dimensionamento verrà creata dopo la creazione del gruppo con scalabilità automatica.

Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi per un gruppo con scalabilità automatica esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Verifica che i limiti di dimensionamento siano impostati in modo appropriato. Ad esempio, se la capacità desiderata del gruppo è già al suo valore massimo, specifica un nuovo valore massimo per il dimensionamento orizzontale. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
4. Nella scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica) scegli Add policy (Aggiungi policy) in Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico).
5. Per definire una policy, effettua le operazioni seguenti:
 - a. Per Tipo di policy lascia l'impostazione di default per il Target tracking scaling (Dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi).
 - b. Specificare un nome per la policy.
 - c. Scegliere un parametro per Tipo parametro. È possibile scegliere un solo tipo di parametro. Per utilizzare più di un parametro, crea più policy.

Se hai scelto Application Load Balancer request count per target (Conteggio delle richieste Application Load Balancer per destinazione), scegli un gruppo destinazione in Target group (Gruppo di destinazione).

- d. Specifica un Target value (Valore di destinazione) per il parametro.
 - e. (Facoltativo) Ad esempio, aggiorna il valore di riscaldamento dell'istanza secondo necessità.
 - f. (Facoltativo) Selezionare Disable scale in (Disabilita riduzione) per creare solo una policy di espansione. In questo modo, se desiderato, è possibile creare una policy di riduzione separata di tipo diverso.
6. Scegli Create (Crea).

AWS CLI

Per creare una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi, puoi utilizzare il seguente esempio per iniziare. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Note

Per ulteriori esempi, consulta [Esempi di politiche di scalabilità per AWS CLI](#).

Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi (AWS CLI)

1. Utilizzate il `cat` comando seguente per memorizzare un valore target per la vostra politica di scalabilità e una specifica metrica predefinita in un file JSON denominato `config.json` nella vostra home directory. Di seguito è riportato un esempio di configurazione di tracciamento degli obiettivi che mantiene l'utilizzo medio della CPU al 50%.

```
$ cat ~/config.json
{
  "TargetValue": 50.0,
  "PredefinedMetricSpecification":
    {
      "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
    }
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta la [PredefinedMetricSpecification](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

2. Utilizzare il comando [put-scaling-policy](#) insieme al file `config.json` creato nella fase precedente per creare la policy di dimensionamento.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu50-target-tracking-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-configuration file://config.json
```

In caso di successo, questo comando restituisce i nomi ARNs e i nomi dei due CloudWatch allarmi creati per tuo conto.

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:228f02c2-c665-4bfd-
aaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu50-target-tracking-
scaling-policy",
  "Alarms": [
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
    },
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-
bd9e-471a352ee1a2",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-
bd9e-471a352ee1a2"
    }
  ]
}
```

Crea una politica di tracciamento degli obiettivi utilizzando metriche ad alta risoluzione per una risposta più rapida

Il monitoraggio di Target supporta CloudWatch metriche ad alta risoluzione con punti dati di secondo livello pubblicati a intervalli inferiori a un minuto. Configura le politiche di tracciamento degli obiettivi per monitorare l'utilizzo attraverso CloudWatch metriche ad alta risoluzione per applicazioni con modelli di domanda volatili, come servizi di assistenza clienti, servizi di live streaming APIs, siti di e-commerce ed elaborazione dati su richiesta. Per ottenere una maggiore precisione nell'abbinamento della capacità con la domanda, Target Tracking utilizza questo monitoraggio approfondito per rilevare e rispondere più rapidamente ai cambiamenti della domanda e all'utilizzo delle istanze. EC2

Per ulteriori informazioni su come pubblicare i tuoi parametri ad alta risoluzione, consulta [Publish custom metrics](#) nella Amazon CloudWatch User Guide. [Per accedere e pubblicare EC2 parametri, come l'utilizzo della CPU ad alta risoluzione, potresti voler utilizzare l'agente. CloudWatch](#)

Regioni AWS

Il tracciamento degli obiettivi mediante metriche ad alta risoluzione è disponibile in tutti tranne che in. Regioni AWS AWS GovCloud (US) Regions

Come funziona la politica di tracciamento degli obiettivi con metriche ad alta risoluzione

Puoi creare politiche di tracciamento degli obiettivi definendo la metrica che desideri monitorare e il valore obiettivo che desideri mantenere per la metrica. Per scalare in base a una metrica ad alta risoluzione, specifica il nome della metrica e imposta il periodo della metrica in cui il tracciamento del target osserva questa metrica su un valore inferiore a 60 secondi. Attualmente l'intervallo minimo supportato è di 10 secondi. Puoi pubblicare la tua metrica a intervalli inferiori a questi.

Note

Un periodo metrico superiore a 60 non è supportato.

Puoi configurare il tracciamento degli obiettivi su una singola CloudWatch metrica o interrogare più CloudWatch metriche e utilizzare espressioni matematiche per creare nuove serie temporali singole basate su queste metriche. Entrambe le opzioni consentono di definire il periodo metrico.

Esempi

Esempio 1

L'esempio seguente crea una politica di tracciamento degli obiettivi basata su una metrica ad alta risoluzione CloudWatch . La metrica viene pubblicata con una risoluzione di 10 secondi. Definendo il periodo, puoi abilitare il tracciamento degli obiettivi per monitorare questa metrica con una granularità di 10 secondi. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

```
$ cat ~/config.json
{
  "TargetValue": 100.0,
  "CustomizedMetricSpecification": {
    "MetricName": "MyHighResolutionMetric",
    "Namespace": "MyNamespace",
    "Dimensions": [
      {
        "Name": "MyOptionalDimensionName",
        "Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
```

```

    }
  ],
  "Statistic": "Average",
  "Unit": "None"
  "Period": "10"
}
}

```

Esempio 2

È possibile utilizzare espressioni matematiche metriche per combinare più metriche in un'unica serie temporale per la scalabilità. La matematica metrica è particolarmente utile per convertire le metriche esistenti in media per istanza. La conversione delle metriche è essenziale perché il tracciamento del target presuppone che la metrica sia inversamente proporzionale alla capacità del gruppo Auto Scaling. Pertanto, quando la capacità aumenta, la metrica dovrebbe diminuire quasi della stessa proporzione.

Ad esempio, supponiamo di avere una metrica che rappresenta i lavori in sospeso che devono essere elaborati dall'applicazione. È possibile utilizzare la matematica metrica per dividere i lavori in sospeso per la capacità operativa del gruppo Auto Scaling. Auto Scaling pubblica la metrica della capacità con una granularità di 1 minuto, quindi non ci sarà alcun valore per questa metrica per intervalli inferiori al minuto. Se si desidera utilizzare una risoluzione più elevata per la scalabilità, ciò può portare a una discrepanza periodica tra la capacità e la metrica dei lavori in sospeso. Per evitare questa mancata corrispondenza, si consiglia di utilizzare l'espressione FILL per riempire i valori mancanti con il numero di capacità registrato nel timestamp del minuto precedente.

L'esempio seguente utilizza la matematica metrica per dividere la metrica dei lavori in sospeso per la capacità. Per il periodo, stiamo impostando entrambe le metriche su 10 secondi. Poiché la metrica viene pubblicata a intervalli di 1 minuto, utilizziamo l'operazione FILL sulla metrica della capacità.

Per utilizzare la matematica metrica per modificare più metriche

```

{
  "CustomizedMetricSpecification": {
    "Metrics": [
      {
        "Label": "Pending jobs to be processed",
        "Id": "m1",
        "MetricStat": {
          "Metric": {
            "MetricName": "MyPendingJobsMetric",

```

```

        "Namespace": "Custom",
      },
      "Stat": "Sum"
      "Period": 10
    },
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Label": "Get the running instance capacity (matching the period to
that of the m1)",
    "Id": "m2",
    "MetricStat": {
      "Metric": {
        "MetricName": "GroupInServiceInstances",
        "Namespace": "AWS/AutoScaling",
        "Dimensions": [
          {
            "Name": "AutoScalingGroupName",
            "Value": "my-asg"
          }
        ]
      },
      "Stat": "Average"
      "Period": 10
    },
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Label": "Calculate the pending job per capacity (note the use of the
FILL expression)",
    "Id": "e1",
    "Expression": "m1 / FILL(m2,REPEAT)",
    "ReturnData": true
  }
]
},
"TargetValue": 100
}

```

Considerazioni

Considerate quanto segue quando utilizzate il tracciamento degli obiettivi e le metriche ad alta risoluzione.

- Per assicurarti di non avere punti dati mancanti che potrebbero portare a risultati di ridimensionamento automatico indesiderati, la CloudWatch metrica deve essere pubblicata con una risoluzione uguale o superiore a quella del periodo specificato.
- Definisci il valore target come valore per-instance-per-minute metrico che desiderate mantenere per il vostro gruppo Auto Scaling. L'impostazione di un valore target appropriato è fondamentale se si utilizza una metrica il cui valore può moltiplicarsi in base al periodo della metrica. Ad esempio, qualsiasi metrica basata sul conteggio, come il numero di richieste o i lavori in sospeso, che utilizza la statistica SUM, avrà un valore di metrica diverso a seconda del periodo scelto. Dovresti comunque presumere che stai fissando un obiettivo rispetto alla media al minuto.
- Sebbene non siano previsti costi aggiuntivi per l'utilizzo di Amazon EC2 Auto Scaling, devi pagare per risorse come EC2 istanze, CloudWatch parametri e allarmi Amazon. CloudWatch Gli allarmi ad alta risoluzione creati nell'esempio precedente hanno un prezzo diverso rispetto agli allarmi standard. CloudWatch Per ulteriori informazioni sui CloudWatch prezzi, consulta la pagina [CloudWatch dei prezzi di Amazon](#).
- Il monitoraggio di Target richiede che le metriche rappresentino l'utilizzo medio per istanza delle istanze. EC2 A tal fine, puoi utilizzare le [operazioni matematiche metriche come parte della configurazione della politica di tracciamento](#) di Target. Dividi la metrica per la capacità operativa del gruppo Auto Scaling. Assicurati che lo stesso periodo metrico sia definito per ciascuna delle metriche che utilizzi per creare una singola serie temporale. Se queste metriche vengono pubblicate a intervalli diversi, utilizza l'operazione FILL sulla metrica con l'intervallo più alto per inserire i punti dati mancanti.

Crea una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando la matematica metrica

Utilizzando la matematica metrica, puoi interrogare più CloudWatch metriche e utilizzare espressioni matematiche per creare nuove serie temporali basate su queste metriche. Puoi visualizzare le serie temporali risultanti nella CloudWatch console e aggiungerle ai dashboard. Per ulteriori informazioni sulla matematica dei parametri, consulta [Using metric Math nella](#) Amazon User Guide. CloudWatch

Alle espressioni matematiche dei parametri si applicano le seguenti considerazioni:

- Puoi interrogare qualsiasi metrica disponibile. CloudWatch Ogni parametro è una combinazione univoca di nome del parametro, spazio dei nomi e nessuna o più dimensioni.
- È possibile utilizzare qualsiasi operatore aritmetico (+ - */^), funzione statistica (come AVG o SUM) o altra funzione che supporti. CloudWatch

- È possibile utilizzare i parametri e i risultati di altre espressioni matematiche nelle formule dell'espressione matematica.
- Qualsiasi espressione utilizzata in una specifica dei parametri deve restituire una singola serie temporale.
- È possibile verificare che un'espressione matematica metrica sia valida utilizzando la console o l'API. CloudWatch CloudWatch [GetMetricData](#)

Esempio: backlog della coda di Amazon SQS per istanza

Per calcolare il backlog della coda di Amazon SQS per istanza, prendi il numero approssimativo di messaggi disponibili per il recupero dalla coda e dividi tale numero per la capacità operativa del gruppo con scalabilità automatica, ossia il numero di istanze nello stato InService. Per ulteriori informazioni, consulta [Politica di scalabilità basata su Amazon SQS](#).

La logica dell'espressione è questa:

`sum of (number of messages in the queue)/(number of InService instances)`


Quindi le informazioni sulla CloudWatch metrica sono le seguenti.

ID	CloudWatch parametro	Statistic	Periodo
m1	ApproximateNumberOfMessagesVisible	Somma	1 minuto
m2	GroupInServiceInstances	Media	1 minuto

L'ID dell'operazione matematica sui parametri e l'espressione sono i seguenti.

ID	Expression
e1	<code>(m1)/(m2)</code>

Il diagramma seguente illustra l'architettura di questa metrica:



Per utilizzare questa matematica dei parametri al fine di creare una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi (AWS CLI)

1. Memorizza l'espressione matematica dei parametri come parte di un specifico parametro personalizzato in un file JSON denominato `config.json`.

Utilizza la tabella seguente come guida. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

```
{
  "CustomizedMetricSpecification": {
    "Metrics": [
      {
        "Label": "Get the queue size (the number of messages waiting to be
processed)",
        "Id": "m1",
        "MetricStat": {
          "Metric": {
            "MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
            "Namespace": "AWS/SQS",
            "Dimensions": [
              {
```

```

        "Name": "QueueName",
        "Value": "my-queue"
    }
    ],
    },
    "Stat": "Sum"
},
"ReturnData": false
},
{
    "Label": "Get the group size (the number of InService instances)",
    "Id": "m2",
    "MetricStat": {
        "Metric": {
            "MetricName": "GroupInServiceInstances",
            "Namespace": "AWS/AutoScaling",
            "Dimensions": [
                {
                    "Name": "AutoScalingGroupName",
                    "Value": "my-asg"
                }
            ]
        },
        "Stat": "Average"
    },
    "ReturnData": false
},
{
    "Label": "Calculate the backlog per instance",
    "Id": "e1",
    "Expression": "m1 / m2",
    "ReturnData": true
}
]
},
"TargetValue": 100
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta la [TargetTrackingConfiguration](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

 Note

Di seguito sono riportate alcune risorse aggiuntive che possono aiutarti a trovare nomi di metriche, namespace, dimensioni e statistiche per le metriche: CloudWatch

- Per informazioni sui parametri disponibili per AWS i servizi, consulta i [AWS servizi che pubblicano CloudWatch metriche](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- [Per ottenere il nome esatto della metrica, lo spazio dei nomi e le dimensioni \(se applicabili\) di una CloudWatch metrica con, consulta list-metrics. AWS CLI](#)

2. Per creare questo criterio, esegui il [put-scaling-policy](#) comando utilizzando il file JSON come input, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs-backlog-target-tracking-scaling-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --target-tracking-configuration file://config.json
```

In caso di successo, questo comando restituisce l'Amazon Resource Name (ARN) ARNs della policy e i due CloudWatch allarmi creati per tuo conto.

```
{  
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:228f02c2-c665-4bfd-  
aaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/sqs-backlog-target-  
tracking-scaling-policy",  
  "Alarms": [  
    {  
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-  
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",  
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-  
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"  
    },  
    {  
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-  
bd9e-471a352ee1a2",  
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-  
bd9e-471a352ee1a2"  
    }  
  ]  
}
```

```
}  
]  
}
```

Note

Se questo comando genera un errore, assicurati di averlo aggiornato AWS CLI localmente alla versione più recente.

Politiche di scalabilità semplici e dettagliate per Amazon EC2 Auto Scaling

La scalabilità a fasi e le semplici politiche di scalabilità scalano la capacità del gruppo Auto Scaling in incrementi predefiniti in base agli allarmi. CloudWatch È possibile definire policy di dimensionamento separate per gestire il dimensionamento orizzontale (aumento della capacità) e il ridimensionamento (riduzione della capacità) in caso di superamento di una soglia di allarme.

[La capacità del gruppo Auto Scaling viene misurata in termini di istanze o unità di capacità se si utilizzano i pesi delle istanze.](#) Inoltre, esiste una differenza tra la capacità desiderata e la capacità attuale.

- **Capacità desiderata:** il numero di istanze (o unità di capacità) che desideri avere nel tuo gruppo. La capacità desiderata può essere regolata manualmente o automaticamente utilizzando politiche di scalabilità.
- **Capacità attuale:** il numero di istanze (o unità di capacità) del gruppo che hanno superato i periodi di riscaldamento e raffreddamento e sono funzionanti e pronte per essere utilizzate.

Con la scalabilità graduale e la scalabilità semplice, puoi creare e gestire gli CloudWatch allarmi che richiamano il processo di scalabilità. Quando viene violato un allarme, Amazon EC2 Auto Scaling avvia la politica di scalabilità associata a tale allarme.

Ti consigliamo vivamente di utilizzare le politiche di scalabilità di Target Tracking per adattare parametri come l'utilizzo medio della CPU o il numero medio di richieste per target. I parametri che diminuiscono quando la capacità aumenta e aumentano quando la capacità diminuisce possono essere utilizzati per dimensionare proporzionalmente il numero di istanze mediante il monitoraggio degli obiettivi. Questo aiuta a garantire che Amazon EC2 Auto Scaling segua da vicino la curva di domanda per le tue applicazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#).

Indice

- [Come funzionano le policy di dimensionamento a fasi](#)
- [Adegualiamenti delle fasi per il dimensionamento per fasi](#)
- [Tipi di regolazioni per il dimensionamento](#)
- [Preparazione dell'istanza](#)
- [Considerazioni](#)
- [Crea una politica di scalabilità graduale per la scalabilità orizzontale](#)
- [Crea una politica di scalabilità graduale per la scalabilità in](#)
- [Policy di dimensionamento semplice](#)

Come funzionano le policy di dimensionamento a fasi

Per utilizzare la scalatura a gradini, devi prima creare un CloudWatch allarme che monitora una metrica per il tuo gruppo Auto Scaling. Definisci il parametro, il valore di soglia e il numero di periodi di valutazione che determinano una violazione dell'allarme. Quindi, crea una politica di scalabilità dei passaggi che definisca come ridimensionare il gruppo quando viene superata la soglia di allarme. È possibile utilizzare una percentuale della capacità attuale del gruppo Auto Scaling o delle unità di capacità per il tipo di regolazione della scala. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di regolazioni per il dimensionamento](#).

Aggiungi le modifiche ai passaggi nella policy. È possibile definire diverse regolazioni delle fasi in base alla dimensione dell'allarme di violazione. Per esempio:

- Ridimensiona di 10 istanze se la metrica degli allarmi raggiunge il 60 per cento
- Scalabilità orizzontale di 30 istanze se la metrica di allarme raggiunge il 75 per cento
- Scalabilità orizzontale di 40 istanze se la metrica di allarme raggiunge l'85 per cento

Quando la soglia di allarme viene superata per il numero specificato di periodi di valutazione, Amazon EC2 Auto Scaling applicherà le modifiche ai passaggi definite nella politica. Le regolazioni possono continuare in caso di ulteriori violazioni degli allarmi fino al ripristino dello stato di allarme su OK.

Ogni istanza prevede un periodo di riscaldamento per evitare che le attività di scalabilità siano troppo reattive ai cambiamenti che si verificano in brevi periodi di tempo. Facoltativamente, puoi configurare il periodo di riscaldamento per la tua politica di scalabilità. Tuttavia, consigliamo di utilizzare il riscaldamento predefinito dell'istanza per semplificare l'aggiornamento di tutte le politiche

di ridimensionamento quando cambia il tempo di riscaldamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Le politiche di scalabilità semplici sono simili alle politiche di scalabilità graduale, tranne per il fatto che si basano su un singolo aggiustamento del ridimensionamento, con un periodo di tempo di recupero tra ogni attività di scalabilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di dimensionamento semplice](#).

Adegamenti delle fasi per il dimensionamento per fasi

Quando si crea una policy di dimensionamento per fasi, è possibile specificare una o più regolazioni per fasi che dimensionano automaticamente il numero di istanze in modo dinamico in base all'utilizzo fuori limite segnalato dall'allarme. Ogni regolazione per fasi specifica quanto segue:

- Un limite inferiore per il valore del parametro
- Un limite superiore per il valore del parametro
- La quantità da dimensionare, in base al tipo di regolazione del dimensionamento

CloudWatch aggrega i punti dati metrici in base alla statistica della metrica associata all'allarme. CloudWatch Quando la soglia dell'allarme viene superata, viene richiamata la policy di dimensionamento appropriata. Amazon EC2 Auto Scaling applica il tipo di aggregazione ai punti dati metrici più recenti da CloudWatch (anziché ai dati metrici grezzi). Confronta il valore dei parametri aggregati con i limiti superiore e inferiore definiti dagli adeguamenti delle fasi per determinare quali di queste eseguire.

Devi specificare i limiti superiore e inferiore relativi alla soglia dell'utilizzo fuori limite. Ad esempio, supponiamo che tu abbia creato un CloudWatch allarme e una politica di scalabilità orizzontale per quando la metrica è superiore al 50 per cento. Hai quindi creato un secondo allarme e una policy di riduzione orizzontale per quando il parametro è inferiore al 50 per cento. Hai apportato una serie di modifiche con un tipo di regolazione di `PercentChangeInCapacity` (o Percentuale di gruppo nella console) per ogni policy:

Esempio: Regolazioni per fasi per la policy di aumento orizzontale

Limite inferiore	Limite superiore	Regolazione
0	10	0
10	20	10

Limite inferiore	Limite superiore	Regolazione
20	null	30

Esempio: Regolazioni per fasi della policy di riduzione orizzontale

Limite inferiore	Limite superiore	Regolazione
-10	0	0
-20	-10	-10
null	-20	-30

Questo crea la seguente configurazione di dimensionamento.

Metric value					
-infinity	30%	40%	60%	70%	infinity

-30%		-10%		Unchanged	
				+10%	
					+30%

Supponiamo ora di utilizzare questa configurazione di scalabilità su un gruppo Auto Scaling con una capacità corrente e una capacità desiderata di 10. I seguenti punti riassumono il comportamento della configurazione di dimensionamento in relazione alla capacità desiderata e corrente del gruppo:

- La capacità corrente e desiderata vengono mantenute, mentre il valore del parametro aggregato è maggiore di 40 e minore di 60.
- Se il valore del parametro raggiunge 60, la capacità desiderata del gruppo aumenta di 1 istanza, fino a 11 istanze, in base alla seconda regolazione per fasi della policy di aumento orizzontale (aggiunta del 10% di 10 istanze). Dopo l'esecuzione della nuova istanza e la scadenza del tempo di riscaldamento specificato, la capacità attuale del gruppo aumenta a 11 istanze. Se il valore del parametro sale a 70 anche dopo questo aumento della capacità, la capacità desiderata del gruppo aumenta di altre 3 istanze, a 14. Questo si basa sulla modifica della terza fase della policy di aumento orizzontale (aggiunta del 30% di 11 istanze, 3,3 istanze, arrotondato per difetto a 3 istanze).

- Se il valore del parametro arriva a 40, la capacità desiderata del gruppo diminuisce di 1 istanza, fino a 13 istanze, in base alla seconda regolazione per fasi della policy di riduzione orizzontale (rimozione del 10% di 14 istanze, ovvero 1,4 istanze, arrotondato per difetto a 1). Se il valore del parametro scende a 30 anche dopo questa diminuzione della capacità, la capacità desiderata del gruppo diminuisce di altre 3 istanze, a 10. Ciò si basa sulla regolazione della terza fase della policy di riduzione (rimuove il 30% delle 13 istanze, 3,9 istanze, arrotondate per difetto a 3).

Quando specifichi le regolazioni delle fasi per la policy di dimensionamento, tieni presente quanto segue:

- Se si utilizza il AWS Management Console, si specificano i limiti superiore e inferiore come valori assoluti. Se utilizzi AWS CLI o un SDK, specifichi i limiti superiore e inferiore relativi alla soglia di violazione.
- Gli intervalli delle regolazioni delle fasi non possono essere sovrapporsi o presentare scarti.
- Solo una regolazione delle fasi può avere un limite inferiore nullo (infinito negativo). Se una regolazione delle fasi presenta un limite inferiore negativo, allora deve esistere una regolazione con un limite inferiore nullo.
- Solo una regolazione delle fasi può avere un limite superiore nullo (infinito positivo). Se una regolazione delle fasi presenta un limite superiore positivo, deve esistere anche una regolazione con un limite superiore nullo.
- I limiti superiore e inferiore non possono essere nulli nella stessa regolazione delle fasi.
- Se il valore del parametro supera la soglia dell'utilizzo fuori limite, il limite inferiore è incluso e quello superiore è escluso. Se il valore del parametro è inferiore alla soglia dell'utilizzo fuori limite, il limite inferiore è escluso e il limite superiore è incluso.

Tipi di regolazioni per il dimensionamento

È possibile definire una policy di dimensionamento che esegue l'operazione di dimensionamento ottimale, in base al tipo di regolazione scelta. È possibile specificare il tipo di regolazione come percentuale della capacità corrente del gruppo con scalabilità automatica o in unità di capacità. Normalmente per unità di capacità si intende un'istanza, a meno che non si utilizzi la funzionalità di ponderazione delle istanze.

Amazon EC2 Auto Scaling supporta i seguenti tipi di regolazione per il ridimensionamento a fasi e il ridimensionamento semplice:

- **ChangeInCapacity**: incrementa o decrementa la capacità corrente del gruppo del valore specificato. Un valore positivo incrementa la capacità, mentre un valore negativo della regolazione la decrementa. Ad esempio: se la capacità corrente del gruppo è 3 e la regolazione è 5, quando viene eseguita questa policy, aggiungiamo 5 unità di capacità, per un totale di 8 unità di capacità.
- **ExactCapacity**: modifica la capacità corrente del gruppo al valore specificato. Con questo tipo di adeguamento, specifica un valore non negativo. Ad esempio: se la capacità corrente del gruppo è 3 e la regolazione è 5, quando viene eseguita questa policy, la capacità viene modificata in 5 unità di capacità.
- **PercentChangeInCapacity**: incrementa o decrementa la capacità corrente del gruppo della percentuale specificata. Un valore positivo incrementa la capacità, mentre un valore negativo la decrementa. Ad esempio: se la capacità corrente è 10 e la regolazione è il 10%, quando viene eseguita questa policy, aggiungiamo 1 unità di capacità per un totale di 11 unità di capacità.

Note

Se il valore risultante non è intero, viene arrotondato come segue:

- I valori superiori a 1 vengono arrotondati per difetto. Ad esempio, 12.7 viene arrotondato in 12.
- I valori tra 0 e 1 vengono arrotondati a 1. Ad esempio, .67 viene arrotondato in 1.
- I valori tra 0 e -1 vengono arrotondati a -1. Ad esempio, - .58 viene arrotondato in -1.
- I valori inferiori a -1 vengono arrotondati per eccesso. Ad esempio, -6.67 viene arrotondato in -6.

Con **PercentChangeInCapacity**, puoi anche specificare il numero minimo di istanze da dimensionare con il parametro **MinAdjustmentMagnitude**. Ad esempio, supponi di creare una policy che aggiunge il 25% e di specificare un incremento minimo di 2 istanze. Se hai un gruppo con scalabilità automatica con 4 istanze e viene eseguita la policy di dimensionamento, il 25% di 4 è 1 istanza. Tuttavia, poiché hai specificato un incremento minimo di 2, vengono aggiunte 2 istanze.

Quando usi i [pesi delle istanze](#), l'effetto dell'impostazione del **MinAdjustmentMagnitude** parametro su un valore diverso da zero cambia. Il valore è espresso in unità di capacità. Per impostare il numero minimo di istanze da dimensionare, scegli un valore per questo parametro pari almeno a quello del peso massimo dell'istanza.

Se utilizzate i pesi delle istanze, tenete presente che la capacità attuale del gruppo Auto Scaling può superare la capacità desiderata in base alle esigenze. Se il numero assoluto da decrementare, o la quantità che la percentuale indica di decrementare, è inferiore alla differenza tra la capacità corrente e quella desiderata, non viene eseguita alcuna operazione di dimensionamento. Nell'esaminare l'esito di una policy di dimensionamento quando viene superata la soglia di un allarme, dovrai tenere conto di questi comportamenti. Ad esempio, supponiamo che la capacità desiderata sia 30 e la capacità corrente sia 32. Quando la soglia dell'allarme viene superata, se la policy di dimensionamento decrementa la capacità desiderata di 1, non viene eseguita alcuna operazione di dimensionamento.

Preparazione dell'istanza

Nel caso di dimensionamento per fasi, è possibile specificare il numero di secondi necessari per la preparazione di un'istanza appena avviata. Fino alla scadenza del tempo di riscaldamento specificato, un'istanza non viene conteggiata nelle metriche aggregate dell' EC2 istanza del gruppo Auto Scaling.

Durante il periodo di riscaldamento delle istanze, le policy di ridimensionamento vengono ridimensionate solo se il valore della metrica delle istanze che non si stanno riscaldando è superiore alla soglia massima di allarme della policy.

Se il gruppo si dimensiona di nuovo, le istanze in fase di preparazione vengono conteggiate come parte della capacità desiderata per l'attività di dimensionamento successiva. Pertanto, più utilizzi fuori limite degli allarmi che rientrano nella gamma della stessa regolazione per fasi determinano un'unica attività di dimensionamento. L'intenzione è di aumentare di continuo (ma non in eccesso).

Ad esempio, supponiamo che tu crei una policy in due passaggi. Il primo passaggio aggiunge il 10 per cento quando la metrica arriva al 60 e il secondo passaggio aggiunge il 30 per cento quando la metrica arriva al 70 per cento. Il tuo gruppo con dimensionamento automatico ha una capacità desiderata e corrente di 10. La capacità corrente e desiderata non cambiano, mentre il valore del parametro aggregato è minore di 60. Supponiamo che la metrica arrivi a 60, quindi venga aggiunta 1 istanza (il 10 per cento di 10 istanze). Quindi, la metrica arriva a 62 mentre la nuova istanza è ancora in fase di preparazione. La policy di dimensionamento calcola la nuova capacità desiderata in base alla capacità attuale, che è ancora pari a 10. Tuttavia, la capacità desiderata del gruppo è già aumentata a 11 istanze, perciò la policy di dimensionamento non la incrementa ulteriormente. Se il parametro raggiunge 70 mentre la nuova istanza è ancora in preparazione, dovremmo aggiungere 3 istanze (il 30% di 10 istanze). Tuttavia, la capacità desiderata del gruppo è già 11 perciò, per arrivare alla nuova capacità desiderata di 13 istanze, ne aggiungiamo solo 2.

Mentre l'attività di dimensionamento orizzontale è in corso, tutte le attività di riduzione orizzontale avviate dalle policy di ridimensionamento vengono bloccate fino al termine della preparazione delle istanze. Al termine della preparazione delle istanze, se si verifica un evento di dimensionamento, tutte le istanze attualmente in fase di chiusura verranno conteggiate ai fini della capacità attuale del gruppo nel calcolo della nuova capacità desiderata. Pertanto, non rimuoviamo dal gruppo Auto Scaling più istanze del necessario. Ad esempio, quando un'istanza è già terminata, se viene superata una soglia di regolazione dello stesso passaggio che ha diminuito la capacità desiderata di 1, non viene eseguita alcuna operazione di dimensionamento.

Valore predefinito

Se non viene impostato alcun valore, la politica di scalabilità utilizzerà il valore predefinito, che è il valore per il riscaldamento dell'[istanza predefinito definito](#) per il gruppo. [Se il riscaldamento dell'istanza predefinito è nullo, torna al valore del cooldown predefinito.](#)

Considerazioni

Le seguenti considerazioni si applicano quando si usano le policy di dimensionamento semplice a fasi:

- Valuta se riesci a prevedere le regolazioni dei passaggi sull'applicazione in modo sufficientemente accurato da utilizzare il dimensionamento a fasi. Se il parametro di dimensionamento aumenta o diminuisce in proporzione alla capacità della destinazione scalabile, ti consigliamo di utilizzare una policy di dimensionamento di monitoraggio della destinazione. È comunque possibile utilizzare il dimensionamento per fasi come policy aggiuntiva per una configurazione più avanzata. Ad esempio, puoi configurare una risposta più aggressiva quando l'utilizzo raggiunge un determinato livello.
- Assicurati di scegliere un margine adeguato tra le soglie di scalabilità orizzontale e ridimensionamento per evitare che si verifichino sbalzi. Flapping è un ciclo infinito di riduzione e aumento orizzontale. Ciò significa che se viene eseguita un'azione di dimensionamento, il valore della metrica cambierebbe per avviare un'altra azione di dimensionamento nella direzione opposta.

Crea una politica di scalabilità graduale per la scalabilità orizzontale

Per creare una politica di scalabilità in fasi per la scalabilità orizzontale per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Fase 1: creare un CloudWatch allarme per la soglia metrica alta

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Se necessario, modificare la regione . Nella barra di navigazione seleziona la regione in cui si trova il gruppo con scalabilità automatica.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Alarms (Allarmi), quindi Create alarm (Crea allarme).
4. Scegli Select Metric (Seleziona parametro).
5. Nella scheda Tutte le metriche EC2, scegli Per gruppo Auto Scaling e inserisci il nome del gruppo Auto Scaling nel campo di ricerca. Quindi, seleziona CPUUtilization e scegli Select metric (Seleziona parametro). Viene visualizzata la pagina Specify metric and conditions (Specifica parametro e condizioni) contenente un grafico e altre informazioni sul parametro.
6. In Period (Periodo), scegliere il periodo di valutazione per l'allarme, ad esempio 1 minuto. Durante la valutazione dell'allarme, ogni periodo è aggregato in un punto dati.

Note

Un periodo più breve crea un allarme più sensibile.

7. In Condizioni, effettuare le seguenti operazioni:
 - For Threshold type (Tipo di soglia), scegli Static (Statica).
 - Per Whenever **CPUUtilization** is, specifica se desideri che il valore della metrica sia maggiore o maggiore o uguale alla soglia per violare l'allarme. Quindi, per than (di), inserisci il valore di soglia che deve attivare l'allarme.
8. In Configurazione aggiuntiva, eseguire le operazioni seguenti:
 - Per Datapoints to alarm (Punti dati per allarme), inserisci il numero di punti di dati (periodi di valutazione) durante i quali il valore del parametro deve corrispondere alle condizioni di soglia per l'allarme. Ad esempio, due periodi consecutivi di 5 minuti fanno sì che trascorrano 10 minuti prima che lo stato di allarme venga richiamato.
 - In Missing data treatment (Trattamento dei dati mancanti), scegli Treat missing data as bad (breaching threshold) (Considera i dati mancanti come non validi - superamento soglia). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del modo in cui gli CloudWatch allarmi trattano i dati mancanti](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

9. Scegli Next (Successivo).

Viene visualizzata la pagina Configure actions (Configura operazioni).

10. In Notification (Notifica), seleziona un argomento Amazon SNS per segnalare quando l'allarme si trova nello stato ALARM, OK o INSUFFICIENT_DATA.

Per fare in modo che l'allarme invii più notifiche per lo stesso stato di allarme o per stati di allarme diversi, scegli Add notification (Aggiungi notifica).

Per fare in modo che l'allarme non invii notifiche, scegli Remove (Rimuovi).

11. Puoi lasciare vuote le altre sezioni della pagina Configure actions (Configura operazioni). Lasciando vuote le altre sezioni viene creato un allarme che però non viene associato a una policy di dimensionamento. Puoi quindi associare l'allarme a una politica di scalabilità dalla console Amazon EC2 Auto Scaling.

12. Scegli Next (Successivo).

13. Inserisci un nome (ad esempio, Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity) e facoltativamente, una descrizione per l'allarme, quindi scegli Next (Successivo).

14. Scegli Crea allarme.

Utilizza la seguente procedura per continuare da dove avevi interrotto dopo aver creato l'CloudWatch allarme.

Fase 2: Creare una politica di scalabilità graduale per la scalabilità orizzontale

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Verifica che i limiti di dimensionamento siano impostati in modo appropriato. Ad esempio, se la capacità desiderata del gruppo è già al suo valore massimo, specifica un nuovo valore massimo per il dimensionamento orizzontale. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
4. Nella scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica) scegli Add policy (Aggiungi policy) in Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico).
5. Per Tipo di policy, scegli Step scaling, quindi specifica un nome per la policy.

6. Per CloudWatch allarme, scegli la tua sveglia. Se non hai ancora creato un allarme, scegli Crea un CloudWatch allarme e completa i passaggi da 4 a 14 della procedura precedente per creare un allarme.
7. Specificare la modifica della dimensione del gruppo corrente che questa policy apporterà quando viene eseguita con Take the action (Esegui l'operazione). È possibile aggiungere un numero specifico di istanze o una percentuale della dimensione del gruppo esistente oppure impostare il gruppo su una dimensione specifica.

Ad esempio, per creare una politica di scalabilità orizzontale che aumenti la capacità del gruppo del 30 per cento, scegli Add, inserisci 30 nel campo successivo e quindi scegli. `percent of group` Per impostazione predefinita, il limite inferiore di questa regolazione per fasi è la soglia di allarme e il limite superiore è infinito positivo (+).

8. Per aggiungere un'altra fase, scegliere Add step (Aggiungi fase), quindi definire la quantità di dimensionamento e i limiti inferiore e superiore della fase relativi alla soglia di allarme.
9. Per impostare un numero minimo di istanze da dimensionare, aggiorna il campo del numero in Add capacity units in increments of at least 1 capacity units (Aggiungi unità di capacità con incrementi di almeno 1 unità di capacità).
10. (Facoltativo) Ad esempio, aggiorna il valore di riscaldamento dell'istanza in base alle esigenze.
11. Scegli Create (Crea).

AWS CLI

Per creare una politica di scalabilità graduale per la scalabilità orizzontale (aumento della capacità), è possibile utilizzare i seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Quando utilizzi AWS CLI, devi innanzitutto creare una politica di scalabilità graduale che fornisca istruzioni ad Amazon EC2 Auto Scaling su come eseguire la scalabilità orizzontale quando il valore di una metrica aumenta. Quindi, crei l'allarme identificando la metrica da tenere d'occhio, definendo la soglia massima della metrica e altri dettagli per gli allarmi e associando l'allarme alla politica di scalabilità.

Fase 1: Creare una politica per la scalabilità orizzontale

Utilizzate il seguente [put-scaling-policy](#) comando per creare una politica di scalabilità denominata `my-step-scale-out-policy`, con un tipo di regolazione

PercentChangeInCapacity che aumenti la capacità del gruppo in base alle seguenti regolazioni delle fasi (presupponendo una soglia di CloudWatch allarme del 60 per cento):

- Aumenta il numero delle istanze del 10% quando il valore del parametro è maggiore di o uguale al 60%, ma inferiore al 75%
- Aumenta il numero delle istanze del 20% quando il valore del parametro è maggiore di o uguale al 75%, ma inferiore all'85%
- Aumenta il numero delle istanze del 30% quando il valore del parametro è maggiore di o uguale all'85%

```
aws autoscaling put-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name my-step-scale-out-policy \
  --policy-type StepScaling \
  --adjustment-type PercentChangeInCapacity \
  --metric-aggregation-type Average \
  --step-adjustments
MetricIntervalLowerBound=0.0,MetricIntervalUpperBound=15.0,ScalingAdjustment=10 \

MetricIntervalLowerBound=15.0,MetricIntervalUpperBound=25.0,ScalingAdjustment=20 \
  MetricIntervalLowerBound=25.0,ScalingAdjustment=30 \
  --min-adjustment-magnitude 1
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. Ne hai bisogno per creare un CloudWatch allarme per la politica.

```
{
  "PolicyARN":
    "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:4ee9e543-86b5-4121-b53b-aa4c23b5bbcc:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-step-scale-in-policy"
}
```

Fase 2: Creare un CloudWatch allarme per la soglia metrica più alta

Utilizzate il seguente CloudWatch [put-metric-alarm](#) comando per creare un allarme che aumenti la dimensione del gruppo Auto Scaling in base a un valore di soglia medio della CPU del 60 per cento per almeno due periodi di valutazione consecutivi di due minuti. Per utilizzare un parametro personalizzato, specificane il nome in `--metric-name` e lo spazio dei nomi in `--namespace`.


```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity \  
  --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 --statistic Average \  
  --period 120 --evaluation-periods 2 --threshold 60 \  
  --comparison-operator GreaterThanOrEqualToThreshold \  
  --dimensions "Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg" \  
  --alarm-actions PolicyARN
```

Crea una politica di scalabilità graduale per la scalabilità in

Per creare una politica di scalabilità graduale per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Fase 1: creare un CloudWatch allarme per la soglia metrica minima

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Se necessario, modificare la regione . Nella barra di navigazione seleziona la regione in cui si trova il gruppo con scalabilità automatica.
3. Nel riquadro di navigazione, scegli Alarms (Allarmi), quindi Create alarm (Crea allarme).
4. Scegli Select Metric (Seleziona parametro).
5. Nella scheda Tutte le metriche EC2, scegli Per gruppo Auto Scaling e inserisci il nome del gruppo Auto Scaling nel campo di ricerca. Quindi, seleziona CPUUtilization e scegli Select metric (Seleziona parametro). Viene visualizzata la pagina Specify metric and conditions (Specifica parametro e condizioni) contenente un grafico e altre informazioni sul parametro.
6. In Period (Periodo), scegliere il periodo di valutazione per l'allarme, ad esempio 1 minuto. Durante la valutazione dell'allarme, ogni periodo è aggregato in un punto dati.

Note

Un periodo più breve crea un allarme più sensibile.

7. In Condizioni, effettuare le seguenti operazioni:
 - For Threshold type (Tipo di soglia), scegli Static (Statica).

- Per **Whenever `CPUUtilization` is**, specifica se desideri che il valore della metrica sia inferiore o inferiore o uguale alla soglia per violare l'allarme. Quindi, per **than (di)**, inserisci il valore di soglia che deve attivare l'allarme.

 Important

Per utilizzare un allarme con una scala di policy (metrica bassa), assicurati di non scegliere un valore maggiore o maggiore o uguale alla soglia.

8. In Configurazione aggiuntiva, eseguire le operazioni seguenti:

- Per **Datapoints to alarm** (Punti dati per allarme), inserisci il numero di punti di dati (periodi di valutazione) durante i quali il valore del parametro deve corrispondere alle condizioni di soglia per l'allarme. Ad esempio, due periodi consecutivi di 5 minuti fanno sì che trascorrano 10 minuti prima che lo stato di allarme venga richiamato.
- In **Missing data treatment** (Trattamento dei dati mancanti), scegli **Treat missing data as bad** (breaching threshold) (Considera i dati mancanti come non validi - superamento soglia). Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del modo in cui gli CloudWatch allarmi trattano i dati mancanti](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

9. Scegli **Next** (Successivo).

Viene visualizzata la pagina **Configure actions** (Configura operazioni).

10. In **Notification** (Notifica), seleziona un argomento Amazon SNS per segnalare quando l'allarme si trova nello stato **ALARM**, **OK** o **INSUFFICIENT_DATA**.

Per fare in modo che l'allarme invii più notifiche per lo stesso stato di allarme o per stati di allarme diversi, scegli **Add notification** (Aggiungi notifica).

Per fare in modo che l'allarme non invii notifiche, scegli **Remove** (Rimuovi).

11. Puoi lasciare vuote le altre sezioni della pagina **Configure actions** (Configura operazioni). Lasciando vuote le altre sezioni viene creato un allarme che però non viene associato a una policy di dimensionamento. Puoi quindi associare l'allarme a una politica di scalabilità dalla console Amazon EC2 Auto Scaling.

12. Scegli **Next** (Successivo).

13. Inserisci un nome (ad esempio, **Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity**) e facoltativamente, una descrizione per l'allarme, quindi scegli **Next** (Successivo).

14. Scegli **Crea allarme**.

Utilizza la seguente procedura per continuare da dove avevi interrotto dopo aver creato l' CloudWatch allarme.

Fase 2: Creare una politica di scalabilità graduale per la scalabilità in

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Verifica che i limiti di dimensionamento siano impostati in modo appropriato. Ad esempio, se la capacità desiderata del tuo gruppo è già al minimo, devi specificare un nuovo minimo per poter ampliare. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare i limiti di dimensionamento per il gruppo con dimensionamento automatico](#).
4. Nella scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica) scegli Add policy (Aggiungi policy) in Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico).
5. Per Tipo di policy, scegliete Step scaling, quindi specificate un nome per la policy.
6. Per CloudWatch allarme, scegli la tua sveglia. Se non hai ancora creato un allarme, scegli Crea un CloudWatch allarme e completa i passaggi da 4 a 14 della procedura precedente per creare un allarme.
7. Specificare la modifica della dimensione del gruppo corrente che questa policy apporterà quando viene eseguita con Take the action (Esegui l'operazione). È possibile rimuovere un numero specifico di istanze o una percentuale della dimensione del gruppo esistente, oppure impostare il gruppo su una dimensione specifica.

Ad esempio, per creare una scala di policy che riduca la capacità del gruppo di due istanze, scegli Remove, inserisci 2 nel campo successivo, quindi scegli capacity units. Per impostazione predefinita, il limite superiore di questa regolazione per fasi è la soglia di allarme e il limite inferiore è infinito negativo (-).

8. Per aggiungere un'altra fase, scegliere Add step (Aggiungi fase), quindi definire la quantità di dimensionamento e i limiti inferiore e superiore della fase relativi alla soglia di allarme.
9. Scegli Create (Crea).

AWS CLI

Per creare una politica di scalabilità graduale per la scalabilità in (riduzione della capacità), è possibile utilizzare i seguenti comandi di esempio. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Quando utilizzi AWS CLI, devi innanzitutto creare una politica di scalabilità graduale che fornisca istruzioni ad Amazon EC2 Auto Scaling su come eseguire la scalabilità quando il valore di una metrica diminuisce. Quindi, crei l'allarme identificando la metrica da tenere d'occhio, definendo la soglia minima del parametro e altri dettagli per gli allarmi e associando l'allarme alla politica di scalabilità.

Fase 1: Creare una politica per la scalabilità

Usa il seguente [put-scaling-policy](#) comando per creare una politica di scalabilità a fasi denominata `my-step-scale-in-policy`, con un tipo di regolazione `ChangeInCapacity` che riduca la capacità del gruppo di 2 istanze quando l' CloudWatch allarme associato supera il valore di soglia metrico inferiore.

```
aws autoscaling put-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name my-step-scale-in-policy \
  --policy-type StepScaling \
  --adjustment-type ChangeInCapacity \
  --step-adjustments MetricIntervalUpperBound=0.0,ScalingAdjustment=-2
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. Ne hai bisogno per creare l' CloudWatch allarme per la politica.

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:123456789012:scalingPolicy:ac542982-cbeb-4294-891c-a5a941dfa787:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-step-scale-out-policy"
}
```

Fase 2: Creare un CloudWatch allarme per la soglia metrica minima

Utilizzate il seguente CloudWatch [put-metric-alarm](#) comando per creare un allarme che riduca la dimensione del gruppo Auto Scaling in base al valore medio della soglia della CPU del 40 per cento per almeno due periodi di valutazione consecutivi di due minuti. Per utilizzare un

parametro personalizzato, specificane il nome in `--metric-name` e lo spazio dei nomi in `--namespace`.

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity \  
  --metric-name CPUUtilization --namespace AWS/EC2 --statistic Average \  
  --period 120 --evaluation-periods 2 --threshold 40 \  
  --comparison-operator LessThanOrEqualToThreshold \  
  --dimensions "Name=AutoScalingGroupName,Value=my-asg" \  
  --alarm-actions PolicyARN
```

Policy di dimensionamento semplice

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare i comandi CLI per creare semplici politiche di scalabilità. Rimangono in questo documento come riferimento per tutti i clienti che desiderano utilizzarli, ma consigliamo di utilizzare invece le politiche di tracciamento degli obiettivi o di scalabilità dei passaggi.

Analogamente alle politiche di scalabilità graduale, le politiche di scalabilità semplici richiedono la creazione di CloudWatch allarmi per le politiche di scalabilità. Nelle politiche create, è inoltre necessario definire se aggiungere o rimuovere le istanze e quante, oppure impostare il gruppo su una dimensione esatta.

Una delle principali differenze tra le politiche di scalabilità graduale e le politiche di scalabilità semplici è rappresentata dalle regolazioni dei passaggi che si ottengono con le politiche di scalabilità graduale. Con la scalatura per fasi, puoi apportare modifiche più o meno grandi alla dimensione del gruppo in base alle regolazioni dei passaggi specificate.

Una semplice politica di scalabilità deve inoltre attendere il completamento di un'attività di scalabilità in corso o la sostituzione di un controllo dello stato di salute e il termine di un [periodo di recupero prima di rispondere](#) a ulteriori allarmi. Al contrario, con la scalabilità graduale, la policy continua a rispondere a ulteriori allarmi, anche mentre è in corso un'attività di scalabilità o la sostituzione di un controllo dello stato di salute. Ciò significa che Amazon EC2 Auto Scaling valuta tutte le violazioni degli allarmi non appena riceve i messaggi di allarme. Per questo motivo, ti consigliamo di utilizzare invece politiche di scalabilità graduale, anche se hai solo una singola modifica della scalabilità.

Amazon EC2 Auto Scaling originariamente supportava solo politiche di scalabilità semplici. Se hai creato la tua politica di scalabilità prima dell'introduzione delle politiche Target Tracking e Step Scaling, la policy viene considerata come una semplice politica di scalabilità.

Crea una semplice politica di scalabilità per la scalabilità orizzontale

Utilizzate il seguente [put-scaling-policy](#) comando per creare una semplice politica di scalabilità denominata `my-simple-scale-out-policy`, con un tipo di regolazione `PercentChangeInCapacity` che aumenti la capacità del gruppo del 30 per cento quando l' CloudWatch allarme associato supera il valore di soglia metrico più elevato.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-out-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment 30 \  
  --adjustment-type PercentChangeInCapacity
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. Ne hai bisogno per creare l' CloudWatch allarme per la politica.

Crea una semplice politica di scalabilità per scalare

Utilizzate il seguente [put-scaling-policy](#) comando per creare una semplice politica di scalabilità denominata `my-simple-scale-in-policy`, con un tipo di regolazione `ChangeInCapacity` che riduca la capacità del gruppo di un'istanza quando l' CloudWatch allarme associato supera il valore di soglia metrico inferiore.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-in-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment -1 \  
  --adjustment-type ChangeInCapacity --cooldown 180
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. Ne hai bisogno per creare l' CloudWatch allarme per la politica.

Tempi di recupero di scalabilità per Amazon Auto Scaling EC2

Important

Come best practice, ti consigliamo di non utilizzare policy di dimensionamento semplice e tempi di raffreddamento di dimensionamento. È preferibile utilizzare una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi o una policy di dimensionamento a fasi per le prestazioni di dimensionamento. Per una policy di dimensionamento che modifichi le dimensioni del gruppo con scalabilità automatica in modo proporzionale man mano che il valore del parametro di dimensionamento diminuisce o aumenta, consigliamo di effettuare il [monitoraggio degli obiettivi](#) mediante dimensionamento semplice o per fasi.

Quando crei policy di dimensionamento semplici per il tuo gruppo con dimensionamento automatico, ti consigliamo di configurare contemporaneamente il tempo di attesa del ridimensionamento.

Dopo che il gruppo con scalabilità automatica avvia o termina le istanze, il servizio attende il termine del tempo di raffreddamento prima dell'avvio di ulteriori attività di dimensionamento. Il tempo di raffreddamento aiuta a stabilizzare il gruppo con dimensionamento automatico e a impedirgli che avvii o termini altre istanze prima che gli effetti dell'operazione di dimensionamento precedente siano visibili.

Supponiamo, ad esempio, che una policy di dimensionamento semplice per l'utilizzo della CPU consigli l'avvio di due istanze. Amazon EC2 Auto Scaling avvia due istanze e quindi sospende le attività di scalabilità fino al termine del periodo di cooldown. Al termine del tempo di raffreddamento, tutte le attività di dimensionamento avviate dalle policy di dimensionamento semplice possono riprendere. Se l'utilizzo della CPU viola nuovamente la soglia alta dell'allarme, il gruppo con scalabilità automatica si dimensiona nuovamente e il tempo di raffreddamento diventa nuovamente effettivo. Tuttavia, se due istanze fossero sufficienti a ridurre il valore del parametro, il gruppo rimane alla sua dimensione attuale.

Indice

- [Considerazioni](#)
- [Ulteriori ritardi causati dagli hook del ciclo di vita](#)
- [Modifica del tempo di raffreddamento di default](#)
- [Impostazione di un tempo di raffreddamento per policy di scalabilità semplici e specifiche](#)

Considerazioni

Le seguenti considerazioni si applicano quando si utilizzano policy di scalabilità semplici e tempi di raffreddamento di scalabilità:

- Le policy di monitoraggio degli obiettivi e di dimensionamento a fasi possono avviare immediatamente un'attività di dimensionamento orizzontale senza attendere la fine del tempo di raffreddamento. Invece, ogni volta che il gruppo Auto Scaling avvia delle istanze, le singole istanze hanno un periodo di riscaldamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).
- Mentre è in corso un'attività di scalabilità orizzontale, tutte le attività scalabili in base al tracciamento degli obiettivi e alla scalabilità per fasi vengono bloccate fino al termine del

riscaldamento delle istanze. Le attività di scalabilità possono essere ritardate anche quando un gruppo di Auto Scaling è in un periodo di cooldown.

- Quando un'azione pianificata inizia all'ora prevista, può anche iniziare un'attività di dimensionamento immediatamente senza aspettare che il tempo di raffreddamento finisca.
- Se un'istanza non è integra, Amazon EC2 Auto Scaling non attende il termine del periodo di cooldown prima di sostituire l'istanza non integra.
- Quando più istanze vengono avviate o terminate, il tempo di raffreddamento (sia il raffreddamento predefinito che quello specifico della policy di dimensionamento) ha effetto a partire da quando l'ultima istanza termina l'avvio o la terminazione.
- Quando si dimensiona manualmente il gruppo con scalabilità automatica, l'impostazione predefinita non prevede la fine del tempo di raffreddamento. Tuttavia, puoi ignorare questo comportamento e rispettare il tempo di recupero predefinito quando utilizzi l'SDK AWS CLI o un SDK per la scalabilità manuale.
- Di default, Elastic Load Balancing attende 300 secondi per completare il processo di annullamento della registrazione (svuotamento connessione). Se il gruppo è dietro a un load balancer Elastic Load Balancing, attenderà la cancellazione della registrazione delle istanze terminanti prima di iniziare il periodo di tempo di raffreddamento.

Ulteriori ritardi causati dagli hook del ciclo di vita

Se un [hook del ciclo di vita](#) viene richiamato, il tempo di raffreddamento inizia dopo aver completato l'operazione del ciclo di vita o al termine del periodo di timeout. Per esempio, consideriamo un gruppo con scalabilità automatica che ha un hook del ciclo di vita per l'avvio di un'istanza. Quando l'applicazione incorre in un aumento della domanda, il gruppo avvia istanze per aggiungere capacità. Poiché esiste un hook del ciclo di vita, l'istanza viene messa in stato di attesa e le attività di dimensionamento dovute a policy di dimensionamento semplice vengono sospese. Quando l'istanza entra nello stato InService, inizia il tempo di raffreddamento. Al termine del tempo di raffreddamento, vengono riprese le attività delle policy di dimensionamento semplice.

Quando Elastic Load Balancing è abilitato, ai fini della scalabilità, il periodo di cooldown inizia quando l'istanza selezionata per la terminazione inizia il drenaggio della connessione (ritardo di annullamento della registrazione). Il periodo di cooldown non attende il termine del drenaggio della connessione o il completamento dell'operazione da parte del lifecycle hook. Ciò significa che qualsiasi attività di scalabilità dovuta a semplici politiche di scalabilità può riprendere non appena il risultato di tale scalabilità si riflette nella capacità del gruppo. In caso contrario, decidere di attendere il completamento di tutte e tre le attività, ovvero svuotamento connessione, hook del ciclo di vita e

tempo di raffreddamento, richiede al gruppo con scalabilità automatica un tempo significativamente superiore, per la sospensione del dimensionamento.

Modifica del tempo di raffreddamento di default

Non puoi impostare il cooldown predefinito quando crei inizialmente un gruppo Auto Scaling nella console Amazon Auto EC2 Scaling. Di default, il tempo di raffreddamento è impostato su 300 secondi (5 minuti). Se necessario, è possibile aggiornarlo dopo la creazione del gruppo.

Modificare il tempo di raffreddamento predefinito (console)

Dopo aver creato il gruppo con scalabilità automatica, nella scheda Details (Dettagli), scegli Advanced configurations (Configurazioni avanzate), quindi Edit (Modifica). Per Tempo di raffreddamento predefinito, scegli l'intervallo di tempo desiderato in base al tempo di avvio dell'istanza o ad altre esigenze applicative.

Modificare il tempo di raffreddamento predefinito (AWS CLI)

Utilizzare i comandi seguenti per modificare il tempo di raffreddamento predefinito per gruppi Auto Scaling nuovi o già esistenti. Se il tempo di preparazione di default non è definito, viene utilizzato il valore di default di 300 secondi.

- [create-auto-scaling-group](#)
- [update-auto-scaling-group](#)

Per confermare il valore del cooldown predefinito, usa il comando. [describe-auto-scaling-groups](#)

Impostazione di un tempo di raffreddamento per policy di scalabilità semplici e specifiche

Per impostazione predefinita, tutte le policy di dimensionamento semplice utilizzano il tempo di raffreddamento predefinito definito per il gruppo con scalabilità automatica. Per indicare un tempo di raffreddamento specifico per policy di dimensionamento semplici e specifiche, utilizza il parametro di raffreddamento facoltativo durante la creazione o l'aggiornamento della policy. Quando viene specificato un tempo di raffreddamento per una policy, questo sostituisce il tempo di raffreddamento predefinito.

Un uso comune per un periodo di cooldown specifico di una politica di scalabilità è quello di una politica di scalabilità. Poiché questa politica interrompe le istanze, Amazon Auto EC2 Scaling richiede meno tempo per determinare se terminare le istanze aggiuntive. La terminazione delle

istanze dovrebbe essere un'operazione molto più rapida, rispetto all'avvio delle istanze. Il tempo di raffreddamento di default di 300 secondi è quindi troppo lungo. In questo caso, un periodo di recupero specifico della policy di scalabilità con un valore inferiore alla policy di scalabilità può aiutarti a ridurre i costi consentendo al gruppo di scalare più rapidamente.

Per creare o aggiornare policy di dimensionamento semplice nella console, scegli la scheda Automatic scaling (Dimensionamento automatico) dopo aver creato il gruppo. Per creare o aggiornare semplici policy di scalabilità utilizzando il AWS CLI comando. [put-scaling-policy](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di dimensionamento per fasi e di dimensionamento semplice](#).

Politica di scalabilità basata su Amazon SQS

Important

Le seguenti informazioni e passaggi mostrano come calcolare il backlog della coda di Amazon SQS per istanza utilizzando l'attributo `ApproximateNumberOfMessages` queue prima di pubblicarlo come metrica personalizzata su CloudWatch. Tuttavia, ora puoi ridurre i costi e limitare il lavoro necessario per pubblicare il parametro personalizzato utilizzando la matematica dei parametri. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando la matematica metrica](#).

Puoi scalare il tuo gruppo Auto Scaling in risposta alle variazioni del carico del sistema in una coda Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS). Per ulteriori informazioni su come utilizzare Amazon SQS, consulta [Guida per sviluppatori Amazon Simple Queue](#).

Vi sono alcuni scenari in cui si potrebbe pensare al dimensionamento in risposta a un'attività in una coda Amazon SQS. Ad esempio, supponi di avere un'app Web che permette agli utenti di caricare immagini e di utilizzarle online. In questo scenario, ogni immagine richiede il ridimensionamento e la codifica, prima di poter essere pubblicata. L'app viene eseguita su EC2 istanze in un gruppo Auto Scaling ed è configurata per gestire le velocità di caricamento tipiche. Le istanze non integre vengono terminate e sostituite per mantenere i livelli di istanze correnti in qualsiasi momento. L'app colloca i dati bitmap grezzi delle immagini in una coda SQS per l'elaborazione. Le elabora e pubblica le immagini elaborate dove possono essere visualizzate dagli utenti. L'architettura per questo scenario funziona bene se il numero di caricamenti di immagini non varia nel tempo. Tuttavia, se il numero di caricamenti cambia nel tempo, per scalare la capacità del gruppo con scalabilità automatica, potresti prendere in considerazione l'utilizzo del dimensionamento dinamico.

Indice

- [Utilizzare il monitoraggio degli obiettivi con il giusto parametro](#)
- [Limitazioni](#)
- [Configurazione del dimensionamento in base ad Amazon SQS](#)
- [Amazon SQS e la protezione per la riduzione orizzontale delle istanze](#)

Utilizzare il monitoraggio degli obiettivi con il giusto parametro

Se utilizzi una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi basato su un parametro personalizzato della coda Amazon SQS, il dimensionamento dinamico può adattarsi in modo più efficace alla curva di domanda dell'applicazione. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei parametri per il monitoraggio degli obiettivi, consulta [Selezionare i parametri..](#)

Il problema legato all'utilizzo di una metrica di CloudWatch Amazon SQS come `ApproximateNumberOfMessagesVisible` per il tracciamento delle destinazioni è che il numero di messaggi nella coda potrebbe non cambiare proporzionalmente alla dimensione del gruppo Auto Scaling che elabora i messaggi dalla coda. Ciò accade perché il numero di messaggi nella coda SQS non definisce esclusivamente il numero di istanze necessarie. Il numero di istanze nel gruppo con scalabilità automatica può essere determinato da più fattori, tra cui la quantità di tempo necessaria per elaborare un messaggio e la quantità di latenza (ritardo della coda) accettabile.

La soluzione è utilizzare un parametro backlog per instance (backlog per istanza) dove il valore di destinazione è il backlog accettabile per istanza da mantenere. È possibile calcolare questi valori nel modo seguente:

- Backlog per instance (Backlog per istanza): per calcolare il backlog per istanza, occorre partire dall'attributo della coda `ApproximateNumberOfMessages` per determinare la lunghezza della coda SQS (numero di messaggi disponibili per il recupero dalla coda). Per ottenere il backlog per istanza, questo numero va diviso per la capacità in esecuzione del parco istanze, che per un gruppo con scalabilità automatica è il numero di istanze nello stato `InService`.
- Acceptable backlog per instance (Backlog accettabile per istanza): per calcolare il valore di destinazione, prima determina ciò che l'applicazione può accettare in termini di latenza. Quindi, prendi il valore di latenza accettabile e dividilo per il tempo medio impiegato da un'istanza per elaborare un EC2 messaggio.

Ad esempio, supponiamo che al momento si disponga di un gruppo con scalabilità automatica con 10 istanze e il numero di messaggi visibili nella coda (`ApproximateNumberOfMessages`) è 1500. Se il tempo di elaborazione medio è 0,1 secondi per ogni messaggio e la latenza massima accettabile è 10 secondi, il backlog per istanza accettabile è $10/0,1$, ovvero 100 messaggi. Questo significa che 100 è il valore di destinazione per la policy con monitoraggio degli obiettivi. Quando il backlog per istanza raggiunge il valore target, si verificherà un evento di aumentazione orizzontale. Poiché il backlog per istanza è già di 150 messaggi ($1500 \text{ messaggi} / 10 \text{ istanze}$), il gruppo si aumenta orizzontalmente e si aumenta orizzontalmente di cinque istanze per mantenere la proporzione con il valore target.

Nelle procedure seguenti viene illustrato come pubblicare il parametro personalizzato e creare una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi che permetta di configurare il gruppo con scalabilità automatica in modo che venga dimensionato in base a questi calcoli.


 Important

Ricorda di utilizzare la matematica dei parametri per ridurre i costi. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi utilizzando la matematica metrica](#).

Sono tre, le parti principali di questa configurazione:

- Un gruppo Auto Scaling per gestire le EC2 istanze ai fini dell'elaborazione dei messaggi da una coda SQS.
- Una metrica personalizzata da inviare ad Amazon CloudWatch che misura il numero di messaggi in coda per EC2 istanza nel gruppo Auto Scaling.
- Una politica di tracciamento degli obiettivi che configura il gruppo Auto Scaling in modo che venga scalato in base alla metrica personalizzata e a un valore target impostato. CloudWatch gli allarmi richiamano la politica di scalabilità.

Nel diagramma seguente viene illustrata l'architettura di questa configurazione.



Limitazioni

È necessario utilizzare AWS CLI o un SDK su cui pubblicare la metrica personalizzata. CloudWatch Puoi quindi monitorare la tua metrica con. AWS Management Console

Nelle sezioni seguenti si utilizza il AWS CLI per le attività da eseguire. Ad esempio, per ottenere dati metrici che riflettano l'uso attuale della coda, si utilizza il comando [get-queue-attributes](#) SQS.

Configurazione del dimensionamento in base ad Amazon SQS

La procedura seguente descrive come configurare il ridimensionamento automatico basato su Amazon SQS. Imparerai come creare una metrica CloudWatch personalizzata, come impostare una politica di tracciamento degli obiettivi utilizzando e come testare la AWS CLI tua configurazione.

Prima di iniziare, assicurati di averla AWS CLI [installata](#) e [configurata](#). Inoltre, è necessario disporre di una coda Amazon SQS da utilizzare. Le seguenti attività presuppongono che l'utente disponga già di una coda (standard o FIFO), di un gruppo di Auto Scaling EC2 e di istanze che eseguono l'applicazione che utilizza la coda.

Per ulteriori informazioni su Amazon SQS, consulta la [Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Queue Service](#).

Attività

- [Passaggio 1: creare una metrica personalizzata CloudWatch](#)
- [Fase 2: creazione una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#)
- [Fase 3: test delle policy di dimensionamento](#)

Passaggio 1: creare una metrica personalizzata CloudWatch

Un parametro personalizzato viene definito utilizzando uno spazio dei nomi e un nome parametro a scelta. Gli spazi dei nomi per i parametri personalizzati non possono iniziare con AWS/. Per ulteriori informazioni sulla pubblicazione di metriche personalizzate, consulta l'argomento [Pubblica metriche personalizzate](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Segui questa procedura per creare la metrica personalizzata leggendo prima le informazioni dal tuo account. AWS Successivamente, calcola il parametro backlog per istanza, come suggerito in una sezione precedente. Infine, pubblica questo numero su con una granularità CloudWatch di 1 minuto. Quando possibile, consigliamo vivamente di dimensionare in base ai parametri con una granularità di 1 minuto, per garantire una risposta più rapida alle modifiche apportate al carico del sistema.

Per creare una metrica personalizzata () CloudWatch AWS CLI

1. Utilizzare il comando SQS [get-queue-attributes](#) per ottenere il numero di messaggi in attesa nella coda (ApproximateNumberOfMessages).

```
aws sqs get-queue-attributes --queue-url https://  
sqs.region.amazonaws.com/123456789/MyQueue \  
--attribute-names ApproximateNumberOfMessages
```

2. Utilizza il comando [describe-auto-scaling-groups](#) per ottenere la capacità in esecuzione del gruppo, ovvero il numero di istanze con stato del ciclo di vita InService. Questo comando restituisce le istanze di un gruppo con scalabilità automatica insieme allo stato del loro ciclo di vita.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg
```

3. Calcola il backlog per istanza dividendo il numero approssimativo di messaggi disponibili per il recupero dalla coda per la capacità operativa del gruppo.
4. Crea uno script che viene eseguito ogni minuto per recuperare il valore del backlog per istanza e pubblicarlo su una CloudWatch metrica personalizzata. Quando pubblichi una

metrica personalizzata, specifichi il nome, lo spazio dei nomi, l'unità, il valore e nessuna o più dimensioni del parametro. Una dimensione è composta da un nome di dimensione e un valore di dimensione.

Per pubblicare la metrica personalizzata, sostituisci i valori segnaposto *italics* con il nome della metrica preferita, il valore della metrica, uno spazio dei nomi (purché non inizi con "AWS«) e le dimensioni (opzionale), quindi esegui il comando seguente. [put-metric-data](#)

```
aws cloudwatch put-metric-data --metric-name MyBacklogPerInstance --  
namespace MyNamespace \  
  --unit None --value 20 --  
dimensions MyOptionalMetricDimensionName=MyOptionalMetricDimensionValue
```

Quando l'applicazione emette il parametro desiderato, i dati vengono inviati a CloudWatch. La metrica è visibile nella console. CloudWatch Puoi accedervi accedendo AWS Management Console e accedendo alla pagina. CloudWatch Puoi visualizzare il parametro passando alla pagina dei parametri oppure cercandolo nella casella di ricerca. Per informazioni sulla visualizzazione dei parametri, consulta [Visualizza i parametri disponibili](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Fase 2: creazione una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi

Il parametro creato può ora essere aggiunto a una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi.

Creazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi (AWS CLI)

1. Utilizza il comando `cat` seguente per archiviare un valore di destinazione per la policy di dimensionamento e una specifica del parametro personalizzato in un file JSON con nome `config.json` nella directory principale. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni. Per `TargetValue`, calcola il backlog accettabile per accettabile e inseriscilo qui. Per calcolare questo numero, stabilisci un valore di latenza normale e dividilo per il tempo medio necessario per elaborare un messaggio, come descritto in una precedente sezione.

Se non hai specificato alcuna dimensione per il parametro creato nel passaggio 1, non includere alcuna dimensione nel parametro specifico personalizzato.

```
$ cat ~/config.json  
{  
  "TargetValue":100,
```

```

    "CustomizedMetricSpecification":{
      "MetricName":"MyBacklogPerInstance",
      "Namespace":"MyNamespace",
      "Dimensions":[
        {
          "Name":"MyOptionalMetricDimensionName",
          "Value":"MyOptionalMetricDimensionValue"
        }
      ],
      "Statistic":"Average",
      "Unit":"None"
    }
  }
}

```

2. Utilizzare il comando [put-scaling-policy](#) insieme al file `config.json` creato nella fase precedente per creare la policy di dimensionamento.

```

aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs100-target-tracking-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-configuration file://~/config.json

```

Ciò crea due allarmi: uno per l'aumento e uno per la riduzione orizzontali. Restituisce inoltre l'Amazon Resource Name (ARN) della policy con cui è registrata CloudWatch, che CloudWatch utilizza per richiamare la scalabilità ogni volta che la soglia metrica viene violata.

Fase 3: test delle policy di dimensionamento

Una volta completata la configurazione, verifica che la policy di dimensionamento funzioni. Puoi testarlo aumentando il numero di messaggi nella coda SQS e quindi verificando che il tuo gruppo Auto Scaling abbia lanciato un'istanza aggiuntiva. EC2 Puoi anche testarlo diminuendo il numero di messaggi nella coda SQS e quindi verificando che il gruppo Auto Scaling abbia terminato un'istanza. EC2

Per testare la funzione di aumento orizzontale

1. Segui i passaggi descritti in [Creazione di una coda Amazon SQS standard e invio di un messaggio](#) o [Creazione di una coda Amazon SQS FIFO e invio di un messaggio per aggiungere messaggi alla coda](#). Verifica di aver aumentato il numero di messaggi nella coda in modo che il parametro backlog per istanza superi il valore di destinazione.

Possono trascorrere alcuni minuti prima che le modifiche richi amino l'allarme.

2. Utilizzare il comando [describe-auto-scaling-groups](#) per verificare che il gruppo abbia avviato un'istanza.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Per testare il funzionamento della bilancia

1. Segui i passaggi descritti in [Ricevi ed elimina un messaggio \(console\)](#) per eliminare i messaggi dalla coda. Verifica di aver ridotto il numero di messaggi nella coda, in modo che il parametro backlog per istanza sia inferiore al valore di destinazione.

Possono trascorrere alcuni minuti prima che le modifiche richi amino l'allarme.

2. Utilizzare il comando [describe-auto-scaling-groups](#) per verificare che il gruppo abbia terminato un'istanza.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Amazon SQS e la protezione per la riduzione orizzontale delle istanze

I messaggi che non sono stati elaborati nel momento in cui un'istanza viene terminata vengono restituiti alla coda SQS dove possono essere elaborati da un altro daemon su un'istanza ancora in esecuzione. Per le applicazioni in cui vengono eseguite attività di lunga durata, è possibile utilizzare facoltativamente la protezione per la riduzione orizzontale dell'istanza per avere il controllo su quali dipendenti della coda vengono terminati quando il gruppo con scalabilità automatica viene ridotto.

Lo pseudocodice seguente mostra un modo per proteggere i processi di lavoro a esecuzione prolungata e basati sulla coda dalla terminazione della riduzione orizzontale.

```
while (true)
{
    SetInstanceProtection(False);
    Work = GetNextWorkUnit();
    SetInstanceProtection(True);
    ProcessWorkUnit(Work);
    SetInstanceProtection(False);
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Progetta le tue applicazioni per gestire in modo corretto la chiusura delle istanze](#).

Verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica

Nella sezione Amazon EC2 Auto Scaling della EC2 console Amazon, la cronologia delle attività per un gruppo Auto Scaling consente di visualizzare lo stato attuale di un'attività di scaling attualmente in corso. Quando l'attività di dimensionamento è terminata, è possibile verificare se ha esito positivo o meno. Ciò è particolarmente utile quando si creano gruppi Auto Scaling o si aggiungono condizioni di dimensionamento ai gruppi esistenti.

Quando aggiungi una politica di tracciamento degli obiettivi, una fase o una semplice politica di scalabilità al tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling inizia immediatamente a valutare la policy rispetto alla metrica. L'allarme del parametro passa nello stato ALARM (ALLARME) quando viene verificato un utilizzo fuori limite per un numero specificato di periodi di valutazione. Ciò significa che una policy di dimensionamento potrebbe attivare l'attività di dimensionamento subito dopo la sua creazione. Dopo che Amazon EC2 Auto Scaling ha regolato la capacità desiderata in risposta a una politica di scalabilità, puoi verificare l'attività di scalabilità nel tuo account. Se desideri ricevere una notifica e-mail da Amazon EC2 Auto Scaling che ti informa su un'attività di scalabilità, segui le istruzioni riportate in [Opzioni di notifica Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Tip

Nella seguente procedura, vengono esaminate le sezioni Cronologia attività e Istanze del gruppo con dimensionamento automatico. In entrambi, le colonne con nome dovrebbero essere già visualizzate. Per visualizzare le colonne nascoste o modificare il numero di righe visualizzate, scegli l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra di ogni sezione per aprire le preferenze modali, aggiornare le impostazioni secondo necessità e scegli Conferma.

Come visualizzare le attività di dimensionamento per il gruppo con scalabilità automatica (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Nella barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione in cui si trova il gruppo con dimensionamento automatico.

3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Activity (Attività), in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con dimensionamento automatico ha avviato o terminato correttamente le istanze o se l'attività di dimensionamento è ancora in corso.
5. (Facoltativo) Se hai molte attività di dimensionamento, puoi scegliere l'icona > sul bordo superiore della cronologia delle attività per visualizzare la pagina successiva delle attività di dimensionamento.
6. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), la colonna Lifecycle (Ciclo di vita) contiene lo stato delle istanze. Dopo l'avvio dell'istanza e al termine degli hook del ciclo di vita, lo stato del ciclo di vita diventa InService. La colonna Health status mostra il risultato del controllo dello stato dell' EC2 istanza sulla tua istanza.

Come visualizzare le attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [describe-scaling-activities](#).

```
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

Le attività di dimensionamento vengono ordinate in base all'ora di inizio. Le attività ancora in corso vengono descritte per prime.

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "5e3a1f47-2309-415c-bfd8-35aa06300799",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Terminating EC2 instance: i-06c4794c2499af1df",
      "Cause": "At 2020-02-11T18:34:10Z a monitor alarm TargetTracking-my-asg-AlarmLow-b9376cab-18a7-4385-920c-dfa3f7783f82 in state ALARM triggered policy my-target-tracking-policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2020-02-11T18:34:31Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2020-02-11T18:34:31Z instance i-06c4794c2499af1df was selected for termination.",
      "StartTime": "2020-02-11T18:34:31.268Z",
      "EndTime": "2020-02-11T18:34:53Z",
    }
  ]
}
```

```
    "StatusCode": "Successful",
    "Progress": 100,
    "Details": "{ \"Subnet ID\": \"subnet-5ea0c127\", \"Availability Zone\": \"us-west-2a\" ... }",
    "AutoScalingGroupARN": "arn"
  },
  ...
]
```

Per una descrizione dei campi nell'output, consulta [Activity](#) in Amazon EC2 Auto Scaling API Reference.

Per informazioni su come recuperare attività di dimensionamento per un gruppo eliminato e per informazioni sui tipi di errori che potresti riscontrare e su come gestirli, consulta la sezione [Risolvi i problemi in Amazon Auto Scaling EC2](#).

Disabilitare una policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica

In questo argomento viene descritto come disabilitare temporaneamente una policy di dimensionamento in modo che non apporti modifiche al numero di istanze contenute nel gruppo con scalabilità automatica. Quando disabiliti una policy di dimensionamento, i dettagli della configurazione vengono conservati per consentirti di riabilitare rapidamente la policy. Si tratta di una soluzione più semplice, rispetto all'eliminazione temporanea di una policy al momento non necessaria e alla sua successiva ricreazione.

Quando una policy di dimensionamento è disabilitata, il gruppo con scalabilità automatica non viene aumentato o ridotto in base agli allarmi dei parametri che segnalano l'utilizzo fuori limite dall'intervallo. Tuttavia, nessuna delle attività di dimensionamento ancora in corso viene arrestata.

Le policy di dimensionamento disabilitate vengono comunque contate nelle quote per il numero di policy di dimensionamento che puoi aggiungere a un gruppo con scalabilità automatica.

Come disabilitare una policy di dimensionamento (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Alla scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica), sotto Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico), seleziona la casella di controllo nell'angolo in alto a destra della policy di dimensionamento desiderata.
4. Scorri fino alla parte superiore della sezione Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico) e scegli Actions (Operazioni), Disable (Disabilita).

Quando sei pronto ad abilitare nuovamente la policy di dimensionamento, ripeti questa procedura e scegli Actions (Operazioni), Enable (Abilita). Dopo aver riabilitato una policy di dimensionamento, il gruppo con scalabilità automatica può avviare immediatamente l'operazione di dimensionamento, se sono presenti allarmi in stato ALARM (ALLARME).

Come disabilitare una policy di dimensionamento (AWS CLI)

Utilizza il comando [put-scaling-policy](#) con l'opzione `--no-enabled` come indicato di seguito. Specifica tutte le opzioni nel comando come faresti per la creazione della policy.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --policy-name my-scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --estimated-instance-warmup 360 \  
  --target-tracking-configuration '{ "TargetValue": 70,  
  "PredefinedMetricSpecification": { "PredefinedMetricType":  
    "ASGAverageCPUUtilization" } }' \  
  --no-enabled
```

Come abilitare nuovamente una policy di dimensionamento (AWS CLI)

Utilizza il comando [put-scaling-policy](#) con l'opzione `--enabled` come indicato di seguito. Specifica tutte le opzioni nel comando come faresti per la creazione della policy.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --policy-name my-scaling-policy --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --estimated-instance-warmup 360 \  
  --target-tracking-configuration '{ "TargetValue": 70,  
  "PredefinedMetricSpecification": { "PredefinedMetricType":  
    "ASGAverageCPUUtilization" } }' \  
  --enabled
```

Come descrivere una policy di dimensionamento (AWS CLI)

Utilizza il comando [describe-policies](#) per verificare che una policy di dimensionamento sia in stato “abilitata”.

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg \  
--policy-names my-scaling-policy
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
{  
  "ScalingPolicies": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "PolicyName": "my-scaling-policy",  
      "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:1d52783a-b03b-4710-bb0e-549fd64378cc:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-scaling-policy",  
      "PolicyType": "TargetTrackingScaling",  
      "StepAdjustments": [],  
      "Alarms": [  
        {  
          "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-9ca53fdd-7cf5-4223-938a-ae1199204502",  
          "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-9ca53fdd-7cf5-4223-938a-ae1199204502"  
        },  
        {  
          "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-7010c83d-d55a-4a7a-abe0-1cf8b9de6d6c",  
          "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-7010c83d-d55a-4a7a-abe0-1cf8b9de6d6c"  
        }  
      ],  
      "TargetTrackingConfiguration": {  
        "PredefinedMetricSpecification": {  
          "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"  
        },  
        "TargetValue": 70.0,  
        "DisableScaleIn": false  
      },  
      "Enabled": true  
    }  
  ]  
}
```

```
]
}
```

Eliminare una politica di ridimensionamento per un gruppo Auto Scaling

Quando una policy di dimensionamento non è più necessaria, puoi eliminarla. A seconda del tipo di politica di scalabilità, potrebbe essere necessario eliminare anche gli allarmi. CloudWatch L'eliminazione di una politica di ridimensionamento di Target Tracking elimina anche tutti gli allarmi associati. CloudWatch L'eliminazione di una politica di ridimensionamento graduale o di una semplice politica di ridimensionamento elimina l'azione di allarme sottostante, ma non elimina l' CloudWatch allarme, anche se non ha più un'azione associata.

Come eliminare una policy di dimensionamento (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Alla scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica), sotto Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico), seleziona la casella di controllo nell'angolo in alto a destra della policy di dimensionamento desiderata.
4. Scorri fino alla parte superiore della sezione Dynamic scaling policies (Policy di dimensionamento dinamico) e scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).
5. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Sì, elimina.
6. (Facoltativo) Se hai eliminato una politica di scalabilità graduale o una semplice politica di scalabilità, procedi come segue per eliminare l' CloudWatch allarme associato alla politica. È possibile saltare questi sottopassaggi per mantenere l'allarme per un utilizzo futuro.
 - a. Apri la CloudWatch console all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
 - b. Nel pannello di navigazione, scegli Allarmi.
 - c. Scegli l'allarme, ad esempio Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity, quindi selezionare Action (Operazione), Delete (Elimina).
 - d. Quando viene richiesta la conferma, seleziona Delete (Elimina).

Come ottenere le policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)

Prima di eliminare una policy di dimensionamento, utilizzare il seguente comando, [describe-policies](#), per visualizzare le policy di dimensionamento create per il gruppo con scalabilità automatica. È possibile utilizzare l'output quando si eliminano la policy e gli allarmi CloudWatch.

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg
```

Puoi filtrare i risultati in base al tipo di policy di dimensionamento utilizzando il parametro `--query`. Questa sintassi per query è applicabile su Linux o macOS. In Windows, modifica le virgolette singole in virgolette doppie.

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg  
--query 'ScalingPolicies[?PolicyType==`TargetTrackingScaling`]'
```

Di seguito è riportato un output di esempio.

```
[  
  {  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
    "PolicyName": "cpu50-target-tracking-scaling-policy",  
    "PolicyARN": "PolicyARN",  
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",  
    "StepAdjustments": [],  
    "Alarms": [  
      {  
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",  
        "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"  
      },  
      {  
        "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",  
        "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2"  
      }  
    ],  
    "TargetTrackingConfiguration": {  
      "PredefinedMetricSpecification": {  
        "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"  
      }  
    },  
  }  
]
```



```
        "TargetValue": 50.0,  
        "DisableScaleIn": false  
    },  
    "Enabled": true  
}  
]
```

Come eliminare la policy di dimensionamento (AWS CLI)

Utilizza il comando seguente: [delete-policy](#).

```
aws autoscaling delete-policy --auto-scaling-group-name my-asg \  
--policy-name cpu50-target-tracking-scaling-policy
```

Per eliminare la CloudWatch sveglia (AWS CLI)

Per politiche di scalabilità semplici e dettagliate, utilizzate il comando [delete-alarms](#) per eliminare l' CloudWatch allarme associato alla policy. Se desideri mantenere l'allarme per utilizzarlo in futuro, salta questo passaggio. Puoi eliminare uno o più allarmi alla volta. Ad esempio, utilizzare il seguente comando per eliminare gli allarmi Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity e Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity.

```
aws cloudwatch delete-alarms --alarm-name Step-Scaling-AlarmHigh-AddCapacity Step-Scaling-AlarmLow-RemoveCapacity
```

Esempi di politiche di scalabilità per AWS CLI

Puoi creare politiche di scalabilità per Amazon EC2 Auto Scaling tramite AWS Management Console AWS Command Line Interface ,AWS CLI() o. SDKs

Gli esempi seguenti mostrano come creare politiche di scalabilità per Amazon EC2 Auto Scaling con AWS CLI [put-scaling-policy](#)il comando. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Per iniziare a scrivere politiche di scalabilità utilizzando AWS CLI, consulta gli esercizi introduttivi in and. [Policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi](#) [Policy di dimensionamento per fasi e di dimensionamento semplice](#)

Esempio 1: applicazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi con uno specifico parametro di default

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu50-target-tracking-scaling-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --target-tracking-configuration file://config.json  
{  
  "TargetValue": 50.0,  
  "PredefinedMetricSpecification": {  
    "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"  
  }  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta la [PredefinedMetricSpecification](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Note

Se il file non si trova nella directory corrente, digita il percorso completo del file. Per ulteriori informazioni sulla lettura AWS CLI dei valori dei parametri da un file, consultate [Caricamento AWS CLI dei parametri da un file](#) nella Guida per l' AWS Command Line Interface utente.

Esempio 2: applicazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi con uno specifico parametro personalizzato

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name sqs100-target-tracking-scaling-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \  
  --target-tracking-configuration file://config.json  
{  
  "TargetValue": 100.0,  
  "CustomizedMetricSpecification": {  
    "MetricName": "MyBacklogPerInstance",  
    "Namespace": "MyNamespace",  
    "Dimensions": [{  
      "Name": "MyOptionalMetricDimensionName",  
      "Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"  
    }],  
    "Statistic": "Average",  
    "Unit": "None"  
  }  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta la [CustomizedMetricSpecification](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Esempio 3: applicazione di una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi per il solo aumento orizzontale

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type TargetTrackingScaling \
  --target-tracking-configuration file://config.json
{
  "TargetValue": 1000.0,
  "PredefinedMetricSpecification": {
    "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
    "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-target-
group/943f017f100becff"
  },
  "DisableScaleIn": true
}
```

Esempio 4: creazione di una policy di dimensionamento per fasi per l'aumento orizzontale

```
aws autoscaling put-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name my-step-scale-out-policy \
  --policy-type StepScaling \
  --adjustment-type PercentChangeInCapacity \
  --metric-aggregation-type Average \
  --step-adjustments
MetricIntervalLowerBound=10.0,MetricIntervalUpperBound=20.0,ScalingAdjustment=10 \
MetricIntervalLowerBound=20.0,MetricIntervalUpperBound=30.0,ScalingAdjustment=20 \
MetricIntervalLowerBound=30.0,ScalingAdjustment=30 \
  --min-adjustment-magnitude 1
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. È necessario l'ARN quando si crea l'CloudWatch allarme.

Esempio 5: creazione di una policy di dimensionamento per fasi per la riduzione orizzontale

```
aws autoscaling put-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
```

```
--policy-name my-step-scale-in-policy \  
--policy-type StepScaling \  
--adjustment-type ChangeInCapacity \  
--step-adjustments MetricIntervalUpperBound=0.0,ScalingAdjustment=-2
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. È necessario l'ARN quando si crea l'CloudWatch allarme.

Esempio 6: applicazione di policy di dimensionamento semplice per l'aumento orizzontale

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-out-policy \  
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment 30 \  
--adjustment-type PercentChangeInCapacity --min-adjustment-magnitude 2
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. È necessario l'ARN quando si crea l'CloudWatch allarme.

Esempio 7: applicazione di policy di dimensionamento semplice per la riduzione orizzontale

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-simple-scale-in-policy \  
--auto-scaling-group-name my-asg --scaling-adjustment -1 \  
--adjustment-type ChangeInCapacity --cooldown 180
```

Registrare l'Amazon Resource Name (ARN) della policy. È necessario l'ARN quando si crea l'CloudWatch allarme.

Scalabilità predittiva per Amazon EC2 Auto Scaling

La scalabilità predittiva funziona analizzando i dati storici di carico per rilevare modelli giornalieri o settimanali nei flussi di traffico. Utilizza queste informazioni per prevedere le esigenze di capacità future in modo che Amazon EC2 Auto Scaling possa aumentare in modo proattivo la capacità del tuo gruppo Auto Scaling per far fronte al carico previsto.

Il dimensionamento predittivo è adatto per le situazioni in cui si hanno:

- Traffico ciclico, ad esempio, un elevato uso di risorse durante i normali orari di ufficio e un basso utilizzo di risorse durante la notte
- Schemi di on-and-off carico di lavoro ricorrenti, come elaborazione in batch, test o analisi periodica dei dati

- Applicazioni che richiedono molto tempo per l'inizializzazione, causando un notevole impatto della latenza sulle prestazioni delle applicazioni durante gli eventi di aumento orizzontale

In generale, se hai modelli regolari di aumento del traffico e applicazioni che richiedono molto tempo per l'inizializzazione, è consigliabile che utilizzi il dimensionamento predittivo. Il dimensionamento predittivo consente di dimensionare più velocemente avviando la capacità in anticipo rispetto al carico previsto, in confronto all'utilizzo del solo dimensionamento dinamico, che è di natura reattiva. La scalabilità predittiva può anche potenzialmente farti risparmiare sulla EC2 bolletta, aiutandoti a evitare la necessità di fornire una capacità eccessiva.

Ad esempio, consideriamo un'applicazione che ha un utilizzo elevato durante l'orario di lavoro e uno ridotto durante la notte. All'inizio di ogni giornata lavorativa, il dimensionamento predittivo può aggiungere capacità prima del primo afflusso di traffico. Ciò permette all'applicazione di mantenere elevata disponibilità e prestazioni quando si passa da un periodo di utilizzo inferiore a un periodo di utilizzo più elevato. Non è necessario attendere che il dimensionamento dinamico reagisca alla variazione di traffico. Inoltre, non dovrai dedicare tempo alla verifica dei modelli di carico dell'applicazione e al tentativo di pianificare la giusta quantità di capacità con il dimensionamento programmato.

Argomenti

- [Funzionamento del dimensionamento predittivo](#)
- [Crea una politica di scalabilità predittiva per un gruppo Auto Scaling](#)
- [Valutazione delle policy di dimensionamento predittivo](#)
- [Sovrascrivere i valori di previsione mediante operazioni pianificate](#)
- [Politica di scalabilità predittiva avanzata che utilizza metriche personalizzate](#)

Funzionamento del dimensionamento predittivo

Questo argomento spiega come funziona la scalabilità predittiva e descrive gli aspetti da considerare quando si crea una politica di scalabilità predittiva.

Argomenti

- [Come funziona](#)
- [Limite massimo di capacità](#)
- [Considerazioni](#)

- [Regioni supportate](#)

Come funziona

Per utilizzare la scalabilità predittiva, crea una politica di scalabilità predittiva che specifichi la metrica da monitorare e analizzare. CloudWatch Affinché la scalabilità predittiva inizi a prevedere i valori futuri, questa metrica deve contenere almeno 24 ore di dati.

Dopo aver creato la policy, la scalabilità predittiva inizia ad analizzare i dati metrici relativi agli ultimi 14 giorni per identificare i modelli. Utilizza questa analisi per generare una previsione oraria dei requisiti di capacità per le prossime 48 ore. La previsione viene aggiornata ogni 6 ore utilizzando i CloudWatch dati più recenti. Con l'arrivo di nuovi dati, la scalabilità predittiva è in grado di migliorare continuamente l'accuratezza delle previsioni future.

La prima volta che abiliti la scalabilità predittiva, questa viene eseguita in modalità di sola previsione. In questa modalità, genera previsioni sulla capacità ma non ridimensiona effettivamente il gruppo Auto Scaling in base a tali previsioni. Ciò consente di valutare l'accuratezza e l'idoneità della previsione. È possibile visualizzare i dati di previsione utilizzando l'operazione `GetPredictiveScalingForecast` API o il AWS Management Console.

Dopo aver esaminato i dati di previsione e deciso di iniziare il ridimensionamento in base a tali dati, passa la politica di scalabilità alla modalità previsione e scala. In questa modalità:

- Se la previsione prevede un aumento del carico, Amazon EC2 Auto Scaling aumenterà la capacità mediante la scalabilità orizzontale.
- Se la previsione prevede una riduzione del carico, non verrà ridimensionata per eliminare la capacità. Se si desidera rimuovere la capacità che non è più necessaria, è necessario creare politiche di scalabilità dinamiche.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona il tuo gruppo Auto Scaling all'inizio di ogni ora in base alla previsione per quell'ora. Facoltativamente, puoi specificare un'ora di inizio precedente utilizzando la `SchedulingBufferTime` proprietà nell'operazione `PutScalingPolicy` API o l'impostazione delle istanze pre-Launch in. AWS Management Console Questo fa sì che Amazon EC2 Auto Scaling lanci nuove istanze prima della domanda prevista, dando loro il tempo di avviarsi e prepararsi a gestire il traffico.

Per supportare il lancio di nuove istanze prima della domanda prevista, ti consigliamo vivamente di abilitare il riscaldamento delle istanze predefinito per il tuo gruppo Auto Scaling. Indica un periodo di

tempo dopo un'attività di scalabilità orizzontale durante il quale Amazon EC2 Auto Scaling non sarà scalabile, anche se le politiche di scalabilità dinamica indicano che la capacità deve essere ridotta. Questo ti aiuta a garantire che le istanze appena lanciate abbiano il tempo sufficiente per iniziare a gestire l'aumento del traffico prima di essere prese in considerazione per operazioni di scalabilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Limite massimo di capacità

I gruppi Auto Scaling hanno un'impostazione di capacità massima che limita il numero massimo di EC2 istanze che possono essere avviate per il gruppo. Per impostazione predefinita, quando vengono impostate politiche di scalabilità, non possono aumentare la capacità oltre la capacità massima.

In alternativa, è possibile consentire l'aumento automatico della capacità massima del gruppo se la capacità prevista si avvicina o supera la capacità massima del gruppo Auto Scaling. Per abilitare questo comportamento, utilizzate le `MaxCapacityBuffer` proprietà `MaxCapacityBreachBehavior` and nell'operazione `PutScalingPolicy` API o l'impostazione di comportamento `Max capacity` in. AWS Management Console

Warning

Prestate attenzione quando consentite l'aumento automatico della capacità massima. Ciò può comportare l'avvio di più istanze del previsto se la maggiore capacità massima non viene monitorata e gestita. L'aumento della capacità massima diventa quindi la nuova capacità massima normale per il gruppo Auto Scaling fino a quando non lo si aggiorna manualmente. La capacità massima non torna automaticamente al valore massimo originale.

Considerazioni

- Conferma che il dimensionamento predittivo sia adeguato al carico di lavoro. Un carico di lavoro è adeguato per il dimensionamento predittivo se presenta modelli di carico ricorrenti specifici per il giorno della settimana o l'ora del giorno. Per verificarlo, configura le policy di dimensionamento predittivo in modalità solo previsione e fai riferimento ai suggerimenti nella console. Amazon EC2 Auto Scaling fornisce consigli basati su osservazioni sulle potenziali prestazioni delle politiche. Valuta la previsione e i suggerimenti prima di permettere al dimensionamento predittivo di dimensionare attivamente l'applicazione.

- Per avviare la previsione, il dimensionamento predittivo richiede almeno 24 ore di dati cronologici. Tuttavia, le previsioni sono più efficaci se i dati cronologici si estendono su due settimane intere. Se aggiorni l'applicazione creando un nuovo gruppo con scalabilità automatica ed eliminando quello precedente, il nuovo gruppo con scalabilità automatica richiede 24 ore di dati cronologici del carico, prima che il dimensionamento predittivo possa iniziare a generare nuovamente i forecast. Puoi utilizzare i parametri personalizzati per aggregare i parametri tra gruppi con scalabilità automatica vecchi e nuovi. In caso contrario, potrebbe essere necessario attendere alcuni giorni, al fine di avere una previsione più accurata.
- Scegli una metrica di carico che rappresenti con precisione il carico completo della tua applicazione e sia l'aspetto dell'applicazione su cui è più importante scalare.
- L'utilizzo della scalabilità dinamica con la scalabilità predittiva ti aiuta a seguire da vicino la curva di domanda per la tua applicazione, adattandola verso l'alto durante i periodi di traffico ridotto e la scalabilità orizzontale quando il traffico è superiore al previsto. Quando sono attive più policy di dimensionamento, ciascuna di esse determina la capacità desiderata in modo indipendente, che viene impostata al massimo. Ad esempio, se sono necessarie 10 istanze per rimanere all'utilizzo di destinazione in una policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi e 8 istanze devono rimanere all'utilizzo di destinazione in una policy di dimensionamento predittivo, la capacità desiderata del gruppo è impostata su 10. Se non conosci il ridimensionamento dinamico, ti consigliamo di utilizzare le politiche di scalabilità di Target Tracking. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Un presupposto fondamentale del dimensionamento predittivo è che il gruppo con scalabilità automatica deve essere omogeneo e tutte le istanze devono avere la stessa capacità. Se ciò non è vero per il tuo gruppo, la capacità prevista può essere imprecisa. Pertanto, fai attenzione quando crei politiche di scalabilità predittiva per [gruppi di istanze miste](#), poiché è possibile fornire istanze di tipi diversi con capacità diversa. Di seguito sono riportati alcuni esempi in cui la capacità prevista sarà imprecisa:
 - La tua politica di scalabilità predittiva si basa sull'utilizzo della CPU, ma il numero di v CPUs su ciascuna istanza di Auto Scaling varia a seconda del tipo di istanza.
 - La policy di dimensionamento predittivo si basa sulla rete in entrata o in uscita, ma la velocità effettiva della larghezza di banda di rete per ogni istanza Auto Scaling varia a seconda dei tipi di istanza. Ad esempio, i tipi di istanza M5 e M5n sono simili, ma il tipo di istanza M5n offre una velocità effettiva di rete significativamente più elevata.

Regioni supportate

- Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)
- Stati Uniti orientali (Ohio)
- Stati Uniti occidentali (California settentrionale)
- Stati Uniti occidentali (Oregon)
- Africa (Città del Capo)
- Asia Pacifico (Hong Kong)
- Asia Pacifico (Giacarta)
- Asia Pacifico (Mumbai)
- Asia Pacific (Osaka)
- Asia Pacific (Seul)
- Asia Pacifico (Singapore)
- Asia Pacifico (Sydney)
- Asia Pacifico (Tokyo)
- Canada (Centrale)
- Cina (Pechino)
- China (Ningxia)
- Europa (Francoforte)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londra)
- Europa (Milano)
- Europa (Parigi)
- Europa (Stoccolma)
- Medio Oriente (Bahrein)
- Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti)
- Sud America (San Paolo)
- AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)
- AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)

Crea una politica di scalabilità predittiva per un gruppo Auto Scaling

Le seguenti procedure ti aiutano a creare una politica di scalabilità predittiva utilizzando o. AWS Management Console AWS CLI

Se il gruppo Auto Scaling è nuovo, deve fornire almeno 24 ore di dati prima che Amazon Auto EC2 Scaling possa generare una previsione.

Indice

- [Creazione di una policy di dimensionamento predittivo \(console\)](#)
- [Creazione di una policy di dimensionamento predittivo \(AWS CLI\)](#)

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo (console)

Se è la prima volta che crei una politica di scalabilità predittiva, ti consigliamo di utilizzare la console per creare più politiche di scalabilità predittiva in modalità solo previsione. Ciò consente di testare i potenziali effetti di diverse metriche e valori obiettivo. È possibile creare più criteri di dimensionamento predittivo per ciascun gruppo con scalabilità automatica, ma solo una delle policy può essere utilizzata per il dimensionamento attivo.

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo nella console (parametri predefiniti)

Utilizza la procedura seguente per creare una policy di dimensionamento predittivo utilizzando i parametri predefiniti (numero di richieste di CPU, I/O di rete o Application Load Balancer per destinazione). Il modo più semplice per creare una policy di dimensionamento predittivo è utilizzare i parametri predefiniti. Se preferisci utilizzare i parametri personalizzati, consulta [Creazione di una policy di dimensionamento predittivo nella console \(parametri predefiniti\)](#).

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica) scegli Create predictive scaling policy (Crea policy di dimensionamento predittivo) in Scaling policies (Policy di dimensionamento).
4. Inserisci un nome per la policy.

5. Attiva Scale based on forecast per autorizzare Amazon EC2 Auto Scaling a iniziare subito la scalabilità.

Per mantenere la policy in modalità forecast only (solo forecast), mantieni l'opzione Scale based on forecast (Dimensiona in base al forecast) disattivata.

6. In Metrics (Parametri), scegli i parametri nell'elenco di opzioni. Le opzioni includono: CPU, Network In (Rete in ingresso), Rete in uscita (Network Out), Application Load Balancer request count (Conteggio richieste Application Load Balancer) e Custom metric pair (Coppia di parametri personalizzati).

Se hai scelto Application Load Balancer request count per target (Conteggio delle richieste Application Load Balancer per destinazione), scegli un gruppo di destinazione in Target group (Gruppo di destinazione). Application Load Balancer request count per target (Conteggio di richieste Application Load Balancer per destinazione) è supportato solo avrai allegato un gruppo di destinazione Application Load Balancer al gruppo con scalabilità automatica.

Se hai scelto Custom metric pair (Coppia di parametri personalizzati), scegli i singoli parametri dagli elenchi a discesa per Load metric (Parametro del carico) e Scaling metric (Parametro di dimensionamento).

7. Per l'utilizzo di Target, inserisci il valore target che Amazon EC2 Auto Scaling deve mantenere. Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona la capacità fino a raggiungere l'utilizzo medio previsto o fino a raggiungere il numero massimo di istanze specificato.

Se il parametro di dimensionamento è...	Allora l'utilizzo target rappresenta...
CPU	La percentuale di CPU che ogni istanza dovrebbe idealmente utilizzare.
Rete in ingresso	Il numero medio di byte al minuto che ogni istanza dovrebbe idealmente ricevere.
Rete in uscita	Il numero medio di byte al minuto che ogni istanza dovrebbe idealmente inviare.
Conteggio di richieste Application Load Balancer per destinazione	Il numero medio di richieste al minuto che ogni istanza dovrebbe idealmente ricevere.

8. (Facoltativo) In Pre-launch instances (Pre-avviare le istanze), scegli con quale anticipo desideri avviare le istanze prima che il forecast richieda l'aumento del carico.
9. (Facoltativo) Per il comportamento relativo alla capacità massima, scegli se consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di scalare oltre la capacità massima del gruppo quando la capacità prevista supera il massimo definito. L'attivazione di questa impostazione permette l'aumento orizzontale durante i periodi in cui si prevede che il traffico sia al massimo.
10. (Facoltativo) In Buffer maximum capacity above the forecasted capacity (Capacità massima del buffer superiore alla capacità prevista), scegli la capacità aggiuntiva da utilizzare quando quella prevista è prossima o superiore alla capacità massima. Il valore è specificato come una percentuale relativa alla capacità di previsione. Ad esempio, se il buffer è 10, indica un buffer del 10%. Pertanto, se la capacità di previsione è 50 e quella massima è 40, la capacità massima effettiva è 55.

Se impostato su 0, Amazon EC2 Auto Scaling potrebbe scalare una capacità superiore alla capacità massima per eguagliare ma non superare la capacità prevista.

11. Scegli Create predictive scaling policy (Crea policy di dimensionamento predittivo).

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo nella console (parametri predefiniti)

Utilizza la procedura seguente per creare una policy di dimensionamento predittivo utilizzando i parametri personalizzati. Le metriche personalizzate possono includere altre metriche fornite da CloudWatch o metriche su cui pubblici. CloudWatch Per utilizzare il numero di richieste di CPU, I/O di rete o Application Load Balancer per destinazione, consulta [Creazione di una policy di dimensionamento predittivo nella console \(parametri predefiniti\)](#).

Utilizza la procedura seguente per creare una policy di dimensionamento predittivo utilizzando i parametri personalizzati.

- È necessario fornire le query non elaborate che consentano ad Amazon EC2 Auto Scaling di interagire con i parametri. CloudWatch Per ulteriori informazioni, consulta [Politica di scalabilità predittiva avanzata che utilizza metriche personalizzate](#). Per assicurarti che Amazon EC2 Auto Scaling possa estrarre i dati dei parametri da cui provengono CloudWatch, verifica che ogni query restituisca punti dati. Confermalo utilizzando la CloudWatch console o il funzionamento dell' CloudWatch [GetMetricData](#) API.

 Note

Forniamo esempi di payload JSON nell'editor JSON della console Amazon Auto Scaling. EC2 Questi esempi forniscono un riferimento per le coppie chiave-valore necessarie per aggiungere altre CloudWatch metriche fornite da AWS o metriche su cui hai pubblicato in precedenza. CloudWatch Puoi utilizzarli come punto di partenza, quindi personalizzarli in base alle tue esigenze.

- Se per i parametri usi una formula, devi costruire manualmente il JSON per adattarlo al tuo scenario univoco. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare le espressioni matematiche del parametro](#). Prima di utilizzare la formula del parametro nella tua policy, verifica che le query dei parametri basate su espressioni matematiche siano valide e restituiscano una singola serie temporale. Confermalo utilizzando la CloudWatch console o l'operazione API. CloudWatch [GetMetricData](#)

Se commetti un errore in una query fornendo dati errati, ad esempio il nome del gruppo con scalabilità automatica errato, la previsione non conterrà alcun dato. Per la risoluzione dei problemi relativi ai parametri personalizzati, consulta [Considerazioni sulle metriche personalizzate in una politica di scalabilità predittiva](#).

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Automatic scaling (Scalabilità automatica) scegli Create predictive scaling policy (Crea policy di dimensionamento predittivo) in Scaling policies (Policy di dimensionamento).
4. Inserisci un nome per la policy.
5. Attiva Scale based on forecast per autorizzare Amazon EC2 Auto Scaling a iniziare subito la scalabilità.

Per mantenere la policy in modalità forecast only (solo forecast), mantieni l'opzione Scale based on forecast (Dimensiona in base al forecast) disattivata.

6. Per Metrics (Parametri), scegli Custom metric pair (Coppia di parametri personalizzati).

- a. Per Load metric, scegli Custom CloudWatch metric per utilizzare una metrica personalizzata. Crea il payload JSON che contiene la definizione dei parametri di carico per la policy e incollalo nella casella dell'editor JSON, sostituendo ciò che è già presente nella casella.
- b. Per Scaling metric, scegli Metrica personalizzata per utilizzare una CloudWatch metrica personalizzata. Crea il payload JSON che contiene la definizione dei parametri di dimensionamento per la policy e incollalo nella casella dell'editor JSON, sostituendo ciò che è già presente nella casella.
- c. (Facoltativo) Per aggiungere un parametro di capacità personalizzato, seleziona la casella di controllo Add custom capacity metric (Aggiungi parametro di capacità personalizzato). Crea il payload JSON che contiene la definizione dei parametri di capacità per la policy e incollalo nella casella dell'editor JSON, sostituendo ciò che è già presente nella casella.

È necessario abilitare questa opzione solo per creare una nuova serie temporale per la capacità solo se i dati dei parametri di capacità riguardano più gruppi con scalabilità automatica. In questo caso, dovrai utilizzare la formula dei parametri per aggregare i dati in un'unica serie temporale.

7. Per l'utilizzo di Target, inserisci il valore target che Amazon EC2 Auto Scaling deve mantenere. Amazon EC2 Auto Scaling ridimensiona la capacità fino a raggiungere l'utilizzo medio previsto o fino a raggiungere il numero massimo di istanze specificato.
8. (Facoltativo) In Pre-launch instances (Pre-avviare le istanze), scegli con quale anticipo desideri avviare le istanze prima che il forecast richieda l'aumento del carico.
9. (Facoltativo) Per il comportamento relativo alla capacità massima, scegli se consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di scalare oltre la capacità massima del gruppo quando la capacità prevista supera il massimo definito. L'attivazione di questa impostazione permette l'aumento orizzontale durante i periodi in cui si prevede che il traffico sia al massimo.
10. (Facoltativo) In Buffer maximum capacity above the forecasted capacity (Capacità massima del buffer superiore alla capacità prevista), scegli la capacità aggiuntiva da utilizzare quando quella prevista è prossima o superiore alla capacità massima. Il valore è specificato come una percentuale relativa alla capacità di previsione. Ad esempio, se il buffer è 10, indica un buffer del 10%. Pertanto, se la capacità di previsione è 50 e quella massima è 40, la capacità massima effettiva è 55.

Se impostato su 0, Amazon EC2 Auto Scaling potrebbe scalare una capacità superiore alla capacità massima per eguagliare ma non superare la capacità prevista.

11. Scegli Create predictive scaling policy (Crea policy di dimensionamento predittivo).

Creazione di una policy di dimensionamento predittivo (AWS CLI)

Utilizza AWS CLI quanto segue per configurare le politiche di scalabilità predittiva per il tuo gruppo Auto Scaling. Sostituisci ogni *user input placeholder* con le tue informazioni.

Per ulteriori informazioni sui CloudWatch parametri che puoi specificare, consulta [PredictiveScalingMetricSpecification](#) l'Amazon EC2 Auto Scaling API Reference.

Esempio 1: policy di dimensionamento predittivo in grado di creare forecast ma non di dimensionare

La policy di esempio seguente mostra una configurazione completa delle policy che utilizzano i parametri di utilizzo della CPU per il dimensionamento predittivo con un utilizzo di destinazione 40. ForecastOnly viene utilizzato per impostazione predefinita, a meno che non specifichi esplicitamente quale modalità utilizzare. Salva questa configurazione in un file denominato config.json.

```
{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 40,
      "PredefinedMetricPairSpecification": {
        "PredefinedMetricType": "ASGCPUtilization"
      }
    }
  ]
}
```

Per creare la policy dalla riga di comando, esegui il [put-scaling-policy](#) comando con il file di configurazione specificato, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu40-predictive-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
  --predictive-scaling-configuration file://config.json
```

In caso di esito positivo, questo comando restituisce l'Amazon Resource Name (ARN) della policy.

```
{
```

```
"PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14-b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-predictive-scaling-policy",
  "Alarms": []
}
```

Esempio 2: policy di dimensionamento predittivo in grado di creare forecast e di dimensionare

Per una policy che consenta ad Amazon EC2 Auto Scaling di prevedere e scalare, aggiungi la proprietà `Mode` con un valore di `ForecastAndScale`. Nell'esempio seguente viene illustrata una configurazione di policy che utilizza i parametri del conteggio delle richieste di Application Load Balancer. L'utilizzo di destinazione è 1000 e il dimensionamento predittivo è impostato sulla modalità `ForecastAndScale`.

```
{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 1000,
      "PredefinedMetricPairSpecification": {
        "PredefinedMetricType": "ALBRequestCount",
        "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-target-group/943f017f100becff"
      }
    }
  ],
  "Mode": "ForecastAndScale"
}
```

Per creare questa politica, esegui il [put-scaling-policy](#) comando con il file di configurazione specificato, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name alb1000-predictive-scaling-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
  --predictive-scaling-configuration file://config.json
```

In caso di esito positivo, questo comando restituisce l'Amazon Resource Name (ARN) della policy.

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:19556d63-7914-4997-8c81-d27ca5241386:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-predictive-scaling-policy",
  "Alarms": []
}
```



```
}
```

Esempio 3: policy di dimensionamento predittivo in grado di dimensionare oltre la capacità massima

Nell'esempio seguente viene illustrato come creare una policy in grado di dimensionare oltre al limite di dimensione massima del gruppo quando è necessario per gestire un carico superiore al normale. Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling non aumenta la EC2 capacità oltre la capacità massima definita. Tuttavia, potrebbe essere utile lasciarla dimensionare più in alto, con una capacità leggermente superiore, per evitare problemi di prestazioni o disponibilità.

Per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di fornire capacità aggiuntiva quando si prevede che la capacità sia pari o molto vicina alla dimensione massima del gruppo, specifica le `MaxCapacityBuffer` proprietà `MaxCapacityBreachBehavior` and, come mostrato nell'esempio seguente. Devi specificare `MaxCapacityBreachBehavior` con un valore di `IncreaseMaxCapacity`. Il numero massimo di istanze che il gruppo può avere dipende dal valore di `MaxCapacityBuffer`.

```
{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 70,
      "PredefinedMetricPairSpecification": {
        "PredefinedMetricType": "ASGCPUUtilization"
      }
    }
  ],
  "MaxCapacityBreachBehavior": "IncreaseMaxCapacity",
  "MaxCapacityBuffer": 10
}
```

In questo esempio, la policy è configurata per usare un buffer del 10% (`"MaxCapacityBuffer": 10`), in modo che se la capacità prevista è 50 e quella massima è 40, la capacità massima effettiva è 55. Una policy in grado di dimensionare una capacità superiore alla capacità massima in modo da uguagliare ma non superare la capacità prevista avrebbe un buffer di 0 (`"MaxCapacityBuffer": 0`).

Per creare questa policy, esegui il [put-scaling-policy](#) comando con il file di configurazione specificato, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name cpu70-predictive-scaling-policy \
```

```
--auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \  
--predictive-scaling-configuration file://config.json
```

In caso di esito positivo, questo comando restituisce l'Amazon Resource Name (ARN) della policy.

```
{  
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:d02ef525-8651-4314-  
bf14-888331ebd04f:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu70-predictive-scaling-  
policy",  
  "Alarms": []  
}
```

Valutazione delle policy di dimensionamento predittivo

Prima di utilizzare una politica di scalabilità predittiva per scalare il tuo gruppo Auto Scaling, esamina i consigli e gli altri dati relativi alla tua politica nella console Amazon Auto EC2 Scaling. È un'opzione importante per assicurarsi che le previsioni siano accurate prima di applicare una policy di dimensionamento predittivo che dimensiona la capacità effettiva.

Se il gruppo Auto Scaling è nuovo, concedi ad Amazon Auto EC2 Scaling 24 ore per creare la prima previsione.

Quando Amazon EC2 Auto Scaling crea una previsione, utilizza dati storici. Se il tuo gruppo Auto Scaling non dispone ancora di molti dati storici recenti, Amazon Auto EC2 Scaling potrebbe riempire temporaneamente la previsione con aggregati creati dagli aggregati storici attualmente disponibili. Le previsioni vengono popolate per un massimo di due settimane prima della data di creazione di una policy.

Indice

- [Visualizzazione dei suggerimenti per il dimensionamento predittivo](#)
- [Analisi dei grafici di monitoraggio di dimensionamento predittivo](#)
- [Monitora le metriche di scalabilità predittiva con CloudWatch](#)

Visualizzazione dei suggerimenti per il dimensionamento predittivo

Per un'analisi efficace, Amazon EC2 Auto Scaling dovrebbe disporre di almeno due politiche di scalabilità predittiva da confrontare. Tuttavia, è ancora possibile esaminare i risultati per una singola policy. Quando crei più policy, puoi valutare una policy che utilizza un parametro rispetto a un

parametro che ne utilizza uno diverso. Puoi anche valutare l'impatto di diverse combinazioni di valori di destinazione e parametri. Dopo aver creato le politiche di scalabilità predittiva, Amazon Auto EC2 Scaling inizia immediatamente a valutare quale politica potrebbe fare un lavoro migliore per scalare il tuo gruppo.

Per visualizzare i tuoi consigli nella console Amazon EC2 Auto Scaling

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Auto scaling, in Policy di dimensionamento predittivo, puoi visualizzare i dettagli di una policy e i relativi suggerimenti. Il suggerimento indica se l'utilizzo della policy di dimensionamento predittivo garantisce risultati migliori rispetto al non utilizzo.

Se non sei sicuro che una policy di dimensionamento predittivo sia appropriata per il tuo gruppo, consulta le colonne Impatto sulla disponibilità e Impatto sui costi per scegliere quella giusta. Le informazioni di ogni colonna indicano l'impatto della policy.

- Impatto sulla disponibilità: indica se l'utilizzo della policy eviterebbe un impatto negativo sulla disponibilità eseguendo il provisioning di un numero sufficiente di istanze per gestire il carico di lavoro, rispetto al mancato utilizzo della policy.
- Impatto sui costi: indica se l'utilizzo della policy eviterebbe un impatto negativo sui costi non eseguendo un provisioning eccessivo delle istanze, rispetto al mancato utilizzo della policy. Se il provisioning è eccessivo, le istanze risultano sottoutilizzate o inattive, comportando un maggiore impatto sui costi.

Se disponi di più policy, accanto al nome della policy che offre i maggiori vantaggi in termini di disponibilità a un costo inferiore viene visualizzato il tag Previsione migliore. Viene attribuito un peso maggiore all'impatto sulla disponibilità.

4. (Facoltativo) Per selezionare il periodo di tempo desiderato per i risultati dei suggerimenti, scegli il valore preferito dal menu a discesa Periodo di valutazione: 2 giorni, 1 settimana, 2 settimane, 4 settimane, 6 settimane o 8 settimane. Per impostazione predefinita, il periodo di valutazione è rappresentato dalle ultime due settimane. Un periodo di valutazione maggiore fornisce più punti dati per i risultati del suggerimento. Tuttavia, l'aggiunta di più punti dati potrebbe non migliorare i risultati se i modelli di carico sono cambiati, ad esempio dopo un periodo di domanda

eccezionalmente elevata. In questo caso, puoi ottenere un suggerimento più mirato esaminando i dati più recenti.

Note

I suggerimenti vengono generati solo per le policy in modalità solo previsione. Questa funzione restituisce i risultati migliori quando una policy è in modalità solo previsione per tutto il periodo di valutazione. Se avvii una policy in modalità Previsione e dimensionamento e in un secondo momento la modifichi in una modalità solo previsione, è probabile che i risultati siano falsati. Questo accade perché la policy ha già contribuito alla capacità effettiva.

Analisi dei grafici di monitoraggio di dimensionamento predittivo


Nella console Amazon EC2 Auto Scaling, puoi rivedere le previsioni dei giorni, delle settimane o dei mesi precedenti per visualizzare le prestazioni della politica nel tempo. Puoi inoltre utilizzare queste informazioni per valutare l'accuratezza delle previsioni nel momento in cui decidi di applicare la policy per dimensionare la capacità effettiva.

Per esaminare i grafici di monitoraggio della scalabilità predittiva nella console Amazon Auto EC2 Scaling

1. Scegli una policy dall'elenco Policy di dimensionamento predittivo.
2. Nella sezione Monitoraggio, puoi visualizzare le previsioni passate e future della policy in termini di carico e capacità rispetto ai valori effettivi. Il grafico Carico mostra la previsione di carico e i valori effettivi per il parametro di carico scelto. Il grafico Capacità mostra il numero di istanze previste dalla policy e il numero effettivo di istanze avviate. La linea verticale separa i valori storici dalle previsioni future. Questi grafici diventano disponibili poco dopo la creazione della policy.
3. (Facoltativo) Per modificare la quantità di dati cronologici mostrati nel grafico, scegli il valore desiderato dal menu a discesa Periodo di valutazione, nella parte superiore della pagina. Il periodo di valutazione non trasforma in alcun modo i dati di questa pagina, ma modifica soltanto la quantità di dati cronologici mostrati.

L'immagine seguente mostra i grafici Carico e Capacità quando le previsioni sono state applicate più volte. Le previsioni di dimensionamento predittivo si basano sui dati di carico storici. Il carico generato dall'applicazione è rappresentato come la somma dell'utilizzo della CPU, della rete in ingresso/uscita,

delle richieste ricevute o del parametro personalizzato per ogni istanza del gruppo con scalabilità automatica. Il dimensionamento predittivo calcola le esigenze future in termini di capacità in base alla previsione di carico e all'utilizzo di destinazione che si desidera ottenere per il parametro di dimensionamento.



Confronto dei dati nel grafico Carico

Ogni riga orizzontale rappresenta un diverso insieme di punti dati riportati a intervalli di un'ora:

1. Il carico effettivo osservato utilizza la statistica SUM per la metrica di carico scelta per mostrare il carico orario totale passato.
2. Carico previsto dalla policy mostra la previsione del carico orario. Questa previsione si basa sulle due settimane precedenti di osservazioni del carico effettivo.

Confronto dei dati nel grafico Capacità

Ogni riga orizzontale rappresenta un diverso insieme di punti dati riportati a intervalli di un'ora:

1. La capacità effettiva osservata mostra la capacità effettiva passata del gruppo Auto Scaling quando la [GroupTotalInstances](#) metrica è abilitata. Questa capacità dipende dalle altre politiche di scalabilità e dalla dimensione minima del gruppo durante il periodo di tempo selezionato.
2. Capacità prevista dalla policy mostra la capacità di base che si prevede di avere all'inizio di ogni ora, quando la policy è in modalità Previsione e dimensionamento.
3. Capacità richiesta differita mostra la capacità ideale per mantenere il parametro di dimensionamento al valore target scelto.

4. Capacità minima indica la capacità minima del gruppo con scalabilità automatica.
5. Capacità massima indica la capacità massima del gruppo con scalabilità automatica.

Per calcolare la capacità richiesta differita, partiamo dal presupposto che ogni istanza sia utilizzata allo stesso modo a un determinato valore target. In pratica, le istanze non vengono utilizzate allo stesso modo. Tuttavia, ipotizzando che l'utilizzo sia distribuito uniformemente tra le istanze, possiamo fare una stima verosimile della quantità di capacità necessaria. Il requisito di capacità viene quindi calcolato in modo che sia inversamente proporzionale al parametro di dimensionamento utilizzato per la relativa policy. In altre parole, all'aumentare della capacità, il parametro di dimensionamento diminuisce alla stessa velocità. Ad esempio, se la capacità raddoppia, il parametro di dimensionamento si dimezza.

La formula per la capacità richiesta differita è:

$$\text{sum of } (\text{actualCapacityUnits} * \text{scalingMetricValue}) / (\text{targetUtilization})$$

Ad esempio, prendiamo `actualCapacityUnits` (10) e `scalingMetricValue` (30) per una determinata ora. Prendiamo quindi il valore `targetUtilization` specificato nella policy di dimensionamento predittivo (60) e calcoliamo la capacità richiesta differita per la stessa ora. Viene restituito il valore 5. Ciò significa che cinque è la quantità di capacità richiesta necessaria per mantenere tale capacità in modo direttamente inversamente proporzionale al valore target del parametro di dimensionamento.

Note

Sono disponibili diversi fattori per regolare e migliorare i risparmi sui costi e la disponibilità dell'applicazione.

- Utilizza il dimensionamento predittivo per la capacità di base e il dimensionamento dinamico per gestire la capacità aggiuntiva. Il dimensionamento dinamico funziona indipendentemente dal dimensionamento predittivo, riducendo e aumentando orizzontalmente in base all'utilizzo corrente. Innanzitutto, Amazon EC2 Auto Scaling calcola il numero consigliato di istanze per ogni politica di scalabilità dinamica. Quindi, effettua il dimensionamento in base alla policy che fornisce il maggior numero di istanze.
- Per consentire la riduzione orizzontale quando il carico diminuisce, il gruppo con scalabilità automatica deve sempre disporre di almeno una policy di dimensionamento predittivo con la porzione di riduzione orizzontale abilitata.

- Puoi migliorare le prestazioni di dimensionamento assicurandoti che la capacità minima e massima non siano troppo restrittive. Una policy con un numero consigliato di istanze che non rientra nell'intervallo di capacità minima e massima non sarà in grado di effettuare l'aumento o la riduzione orizzontale.

Monitora le metriche di scalabilità predittiva con CloudWatch

A seconda delle tue esigenze, potresti preferire accedere ai dati di monitoraggio per la scalabilità predittiva da Amazon CloudWatch anziché dalla console Amazon Auto EC2 Scaling. Dopo aver creato una policy di dimensionamento predittivo, la policy raccoglie i dati che vengono utilizzati per prevedere il carico e la capacità future. Una volta raccolti, questi dati vengono automaticamente archiviati CloudWatch a intervalli regolari. Quindi, è possibile utilizzarla CloudWatch per visualizzare le prestazioni della politica nel tempo. Puoi anche creare CloudWatch allarmi per avvisarti quando gli indicatori di performance superano i limiti definiti in. CloudWatch

Argomenti

- [Visualizzazione dei dati di previsione storici](#)
- [Creazione di parametri di precisione utilizzando la matematica dei parametri](#)

Visualizzazione dei dati di previsione storici

È possibile visualizzare i dati di previsione del carico e della capacità per una politica di scalabilità predittiva in. CloudWatch Ciò può essere utile quando si visualizzano le previsioni rispetto ad altre CloudWatch metriche in un unico grafico. Può essere utile anche quando si visualizza un intervallo di tempo più ampio in modo da poter vedere le tendenze nel tempo. Puoi accedere ai parametri cronologici fino a 15 mesi per avere una prospettiva migliore sulle performance di una policy.

Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri e dimensioni di dimensionamento predittivo](#).

Per visualizzare i dati di previsione storici utilizzando la console CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Metrics (Parametri), quindi scegli All metrics (Tutti i parametri).
3. Scegli il parametro spazio dei nomi Auto Scaling (Dimensionamento automatico).

4. Scegli una delle seguenti opzioni per visualizzare i parametri relativi alla previsione del carico o alla previsione della capacità:
 - Previsioni del carico di dimensionamento predittivo
 - Previsioni di capacità di dimensionamento predittivo
5. Nel campo di ricerca, immettere il nome della policy di dimensionamento predittivo o il nome del gruppo con scalabilità automatica, quindi premere Enter (Invio) per filtrare i risultati.
6. Per creare il grafico di un parametro, seleziona la casella di controllo accanto al parametro. Per modificare il nome del grafico, seleziona l'icona a forma di matita. Per modificare l'intervallo di tempo, seleziona uno dei valori predefiniti o scegli custom (personalizzato). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Rappresentazione grafica di una metrica](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
7. Per modificare la statistica, seleziona la scheda Graphed metrics (Parametri nel grafico). Scegli l'istogramma di colonna o un valore singolo, quindi scegli un'altra statistica. Sebbene sia possibile scegliere qualsiasi statistica per ogni metrica, non tutte le statistiche sono utili per i parametri e le metriche. PredictiveScalingLoadForecastPredictiveScalingCapacityForecast Ad esempio, le statistiche media, minimo e massimo sono utili, ma la statistica somma non lo è.
8. Per aggiungere un altro parametro al grafico, in Browse (Sfoglia), scegli All (Tutti), trova il parametro specifico, quindi seleziona la casella di controllo accanto a esso. Puoi aggiungere fino a 10 parametri.

Ad esempio, per aggiungere i valori effettivi per l'utilizzo della CPU al grafico, scegliete lo spazio dei EC2nomi, quindi scegliete Per gruppo Auto Scaling. Quindi, seleziona la casella di controllo per la CPUUtilizationmetrica e il gruppo Auto Scaling specifico.
9. (Facoltativo) Per aggiungere il grafico a una CloudWatch dashboard, scegli Azioni, Aggiungi alla dashboard.

Creazione di parametri di precisione utilizzando la matematica dei parametri

Con la matematica metrica, puoi interrogare più CloudWatch metriche e utilizzare espressioni matematiche per creare nuove serie temporali basate su queste metriche. Puoi visualizzare le serie temporali risultanti sulla CloudWatch console e aggiungerle ai dashboard. Per ulteriori informazioni sulla matematica dei parametri, consulta [Using metric Math nella](#) Amazon User Guide. CloudWatch

Utilizzando la matematica metrica, puoi rappresentare graficamente i dati generati da Amazon Auto EC2 Scaling per la scalabilità predittiva in diversi modi. Questo ti aiuta a monitorare le prestazioni delle policy nel tempo e ti aiuta a capire se la tua combinazione di parametri può essere migliorata.

Ad esempio, è possibile utilizzare un'espressione matematica dei parametri per monitorare il [errore percentuale assoluto medio](#) (MAPE). Il parametro MAPE aiuta a monitorare la differenza tra i valori previsti e i valori effettivi osservati durante una determinata finestra di previsione. Le modifiche nel valore di MAPE possono indicare se le prestazioni della policy stanno peggiorando nel tempo in quanto la natura della tua applicazione cambia. Un aumento del MAPE segnala un divario più ampio tra i valori previsti e i valori effettivi.

Esempio: espressione matematica dei parametri

Per iniziare a utilizzare questo tipo di grafico, puoi creare un'espressione matematica dei parametri come quella mostrata nell'esempio seguente.

```
{
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Expression": "TIME_SERIES(AVG(ABS(m1-m2)/m1))",
      "Id": "e1",
      "Period": 3600,
      "Label": "MeanAbsolutePercentageError",
      "ReturnData": true
    },
    {
      "Id": "m1",
      "Label": "ActualLoadValues",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "Namespace": "AWS/EC2",
          "MetricName": "CPUUtilization",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "AutoScalingGroupName",
              "Value": "my-asg"
            }
          ]
        },
        "Period": 3600,
        "Stat": "Sum"
      },
      "ReturnData": false
    },
    {
      "Id": "m2",
      "Label": "ForecastedLoadValues",
```

```

    "MetricStat": {
      "Metric": {
        "Namespace": "AWS/AutoScaling",
        "MetricName": "PredictiveScalingLoadForecast",
        "Dimensions": [
          {
            "Name": "AutoScalingGroupName",
            "Value": "my-asg"
          },
          {
            "Name": "PolicyName",
            "Value": "my-predictive-scaling-policy"
          },
          {
            "Name": "PairIndex",
            "Value": "0"
          }
        ]
      },
      "Period": 3600,
      "Stat": "Average"
    },
    "ReturnData": false
  }
]
}

```

Invece di un singolo parametro, è disponibile una serie di strutture di query di dati dei parametri per `MetricDataQueries`. Ogni articolo in `MetricDataQueries` ottiene un parametro o esegue un'espressione matematica. Il primo articolo, `e1`, è l'espressione matematica. L'espressione designata imposta il parametro `ReturnData` a `true`, che alla fine produce una singola serie temporale. Per tutte le altre parametri, il valore `ReturnData` è `false`.

Nell'esempio, l'espressione designata utilizza i valori effettivi e previsti come input e restituisce la nuova metrica (MAPE). `m1` è la CloudWatch metrica che contiene i valori di carico effettivi (supponendo che l'utilizzo della CPU sia la metrica di carico originariamente specificata per la politica denominata). `my-predictive-scaling-policy m2` è la CloudWatch metrica che contiene i valori di carico previsti. La sintassi matematica per il parametro MAPE è la seguente:

Media di (abs ((Effettivo - Previsto)/(Effettivo)))

Visualizza i parametri di precisione e imposta allarmi

Per visualizzare i dati delle metriche di precisione, seleziona la scheda Metriche nella console. CloudWatch È possibile rappresentare graficamente i dati da lì. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere un'espressione matematica a un CloudWatch grafico](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Puoi anche impostare un allarme su un parametro che stai monitorando dalla sezione Metrics (Parametri). Nella scheda Graphed metrics (Parametri nel grafico), seleziona l'icona Create alarm (Crea allarme) nella colonna Actions (Operazioni). L'icona Create alarm (Crea allarme) è rappresentata come una piccola campana. Per ulteriori informazioni e opzioni di notifica, consulta [Creazione di un CloudWatch allarme basato su un'espressione matematica metrica](#) e [Notifica agli utenti delle modifiche agli allarmi](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

In alternativa, puoi utilizzare [GetMetricData](#) ed [PutMetricAlarm](#) eseguire calcoli utilizzando la matematica metrica e creare allarmi in base all'output.

Sovrascrivere i valori di previsione mediante operazioni pianificate

Talvolta, potrebbero essere disponibili ulteriori informazioni sui requisiti futuri dell'applicazione che il calcolo del forecast non è in grado di prendere in considerazione. Ad esempio, i calcoli del forecast potrebbero sottovalutare la capacità necessaria per un evento di marketing imminente. È possibile utilizzare le operazioni pianificate per sostituire temporaneamente il forecast nei periodi di tempo futuri. Le operazioni pianificate possono essere eseguite su base periodica o in una data e un'ora specifiche in cui si manifestino variazioni della domanda una tantum.

Ad esempio, è possibile creare un'operazione pianificata con una capacità minima superiore a quella prevista. In fase di esecuzione, Amazon EC2 Auto Scaling aggiorna la capacità minima del tuo gruppo Auto Scaling. Poiché il dimensionamento predittivo ottimizza la capacità, viene osservata un'azione pianificata con una capacità minima superiore ai valori di forecast. Ciò fa sì che la capacità non sia inferiore al previsto. Per interrompere la sostituzione del forecast, utilizza una seconda operazione pianificata per riportare la capacità minima all'impostazione originale.

La procedura seguente descrive le fasi per sostituire il forecast nei periodi di tempo futuri.

Argomenti

- [Fase 1: analizza i dati di serie temporali \(opzionale\)](#)
- [Fase 2: creazione di due operazioni pianificate](#)

 Important

Questo argomento presuppone che tu stia cercando di ignorare la previsione per passare a una capacità superiore a quella prevista. Se è necessario ridurre temporaneamente la capacità senza interferenze dovute a una politica di scalabilità predittiva, utilizza invece la modalità solo previsione. In modalità di sola previsione, la scalabilità predittiva continuerà a generare previsioni, ma non aumenterà automaticamente la capacità. È quindi possibile monitorare l'utilizzo delle risorse e ridurre manualmente le dimensioni del gruppo in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni sul ridimensionamento manuale, vedere.

[Ridimensionamento manuale per Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Fase 1: analizza i dati di serie temporali (opzionale)

Inizia analizzando i dati delle serie temporali dei forecast. Si tratta di un passaggio facoltativo, ma è utile se desideri comprendere i dettagli del forecast.

1. Recupero del forecast

Dopo aver creato il forecast, puoi avviare una query per un periodo di tempo specifico nel forecast. L'obiettivo della query è ottenere lo scenario completo dei dati delle serie temporali per un periodo di tempo specifico.

La query può includere fino a due giorni di dati di forecast futuro. Se utilizzi il dimensionamento predittivo per un certo periodo di tempo, puoi anche accedere ai dati dei forecast precedenti. Tuttavia, la durata massima tra l'ora di inizio e di fine è 30 giorni.

Per ottenere la previsione utilizzando il [get-predictive-scaling-forecast](#) AWS CLI comando, fornite i seguenti parametri nel comando:

- Inserisci il nome del gruppo con scalabilità automatica nel parametro `--auto-scaling-group-name`.
- Inserisci il nome della policy nel parametro `--policy-name`.
- Inserisci l'ora di inizio nel parametro `--start-time` affinché restituisca solo i dati di forecast per il periodo di tempo o dopo l'intervallo di tempo specificato.
- Inserisci l'ora di fine nel parametro `--end-time` affinché restituisca solo i dati di forecast per il periodo di tempo precedente all'intervallo di tempo specificato.

```
aws autoscaling get-predictive-scaling-forecast --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name cpu40-predictive-scaling-policy \
--start-time "2021-05-19T17:00:00Z" \
--end-time "2021-05-19T23:00:00Z"
```

Se riuscito, il comando restituirà dati simili a quelli dell'esempio seguente:

```
{
  "LoadForecast": [
    {
      "Timestamps": [
        "2021-05-19T17:00:00+00:00",
        "2021-05-19T18:00:00+00:00",
        "2021-05-19T19:00:00+00:00",
        "2021-05-19T20:00:00+00:00",
        "2021-05-19T21:00:00+00:00",
        "2021-05-19T22:00:00+00:00",
        "2021-05-19T23:00:00+00:00"
      ],
      "Values": [
        153.0655799339254,
        128.8288551285919,
        107.1179447150675,
        197.3601844551528,
        626.4039934516954,
        596.9441277518481,
        677.9675713779869
      ],
      "MetricSpecification": {
        "TargetValue": 40.0,
        "PredefinedMetricPairSpecification": {
          "PredefinedMetricType": "ASGCPUUtilization"
        }
      }
    }
  ],
  "CapacityForecast": {
    "Timestamps": [
      "2021-05-19T17:00:00+00:00",
      "2021-05-19T18:00:00+00:00",
      "2021-05-19T19:00:00+00:00",

```

```
        "2021-05-19T20:00:00+00:00",
        "2021-05-19T21:00:00+00:00",
        "2021-05-19T22:00:00+00:00",
        "2021-05-19T23:00:00+00:00"
    ],
    "Values": [
        2.0,
        2.0,
        2.0,
        2.0,
        4.0,
        4.0,
        4.0
    ]
},
"UpdateTime": "2021-05-19T01:52:50.118000+00:00"
}
```

La risposta include due forecast: `LoadForecast` e `CapacityForecast`. `LoadForecast` mostra il forecast del carico orario. `CapacityForecast` mostra i valori di forecast per la capacità necessaria su base oraria per gestire il carico previsto pur mantenendo un `TargetValue` di 40,0 (40% utilizzo medio della CPU).

2. Identificazione del periodo di tempo di destinazione

Identifica l'ora o le ore in cui deve avvenire la variazione della domanda una tantum. Ricorda che le date e le ore mostrate nel forecast sono in UTC.

Fase 2: creazione di due operazioni pianificate

Ora crea quindi due operazioni pianificate per un periodo di tempo specifico in cui l'applicazione avrà un carico superiore a quello previsto. Ad esempio, se è previsto un evento di marketing che genererà traffico nel tuo sito per un periodo di tempo limitato, puoi pianificare un'operazione singola per aggiornare la capacità minima all'ora di inizio prevista. Quindi, pianifica un'altra operazione per riportare la capacità minima all'impostazione originale al termine dell'evento.

Come creare due operazioni pianificate per eventi singoli (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Automatic scaling (Dimensionamento automatico) scegliere Create scheduled action (Crea operazione pianificata) in Scheduled actions (Operazioni pianificate).
4. Inserisci le seguenti impostazioni per le operazioni programmate:
 - a. In Name (Nome) specifica un nome per l'operazione pianificata.
 - b. In Min, inserisci la nuova capacità minima per il gruppo con scalabilità automatica. I Min devono essere minori o uguali alla dimensione massima del gruppo. Se il tuo valore per Min è superiore alla dimensione massima del gruppo, dovrai aggiornare Max.
 - c. In Recurrence (Ricorrenza), scegli Once (Una volta).
 - d. In Time zone (Fuso orario), scegli un fuso orario. Se non sceglierai alcun fuso orario, verrà utilizzato ETC/UTC per impostazione predefinita.
 - e. Definisci il valore: Specific start time (Ora di inizio specifica).
5. Scegli Create (Crea) .

La console visualizza le operazioni programmate per il gruppo con scalabilità automatica.

6. Configura una seconda operazione programmata per ripristinare l'impostazione originale della capacità minima alla fine dell'evento. Il dimensionamento predittivo può dimensionare la capacità solo quando il valore impostato per Min è inferiore ai valori di forecast.

Come creare due operazioni pianificate per eventi singoli (AWS CLI)

Per utilizzare il AWS CLI per creare le azioni pianificate, usa il comando [put-scheduled-update-group-action](#).

Ad esempio, definiamo una pianificazione che mantenga una capacità minima di tre istanze il 19 maggio alle 17:00 per otto ore. I comandi seguenti mostrano come implementare questo scenario.

Il primo comando [put-scheduled-update-group-action](#) indica ad Amazon Auto EC2 Scaling di aggiornare la capacità minima del gruppo Auto Scaling specificato alle 17:00 UTC del 19 maggio 2021.

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-event-start \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-05-19T17:00:00Z" --minimum-  
  capacity 3
```

Il secondo comando indica ad Amazon EC2 Auto Scaling di impostare la capacità minima del gruppo su una all'1:00 UTC del 20 maggio 2021.

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action --scheduled-action-name my-event-end \
  --auto-scaling-group-name my-asg --start-time "2021-05-20T01:00:00Z" --minimum-
  capacity 1
```

Dopo aver aggiunto queste azioni pianificate al gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling esegue le seguenti operazioni:

- Alle 17:00 UTC del 19 maggio 2021, viene eseguita la prima operazione pianificata. Se il gruppo include meno di tre istanze, il gruppo si dimensiona su tre istanze. Durante questo periodo e per le prossime otto ore, Amazon EC2 Auto Scaling può continuare a scalare orizzontalmente se la capacità prevista è superiore alla capacità effettiva o se è in vigore una politica di scalabilità dinamica.
- All' 01:00 UTC del 20 maggio 2021, viene eseguita la seconda operazione pianificata. Questo restituisce la capacità minima all'impostazione originale alla fine dell'evento.

Dimensionamento in base a pianificazioni ricorrenti

Per sostituire il forecast per lo stesso periodo di tempo ogni settimana, crea due operazioni pianificate e fornisci la logica di data e ora utilizzando un'espressione cron.

Il formato dell'espressione cron è costituito da cinque campi separati da spazi: [Minute] [Hour] [Day_of_Month] [Month_of_Year] [Day_of_Week]. I campi possono contenere tutti i valori consentiti, inclusi i caratteri speciali.

Ad esempio, la seguente espressione cron campi esegue un'operazione ogni giorno alle 06:30. L'asterisco viene utilizzato come carattere jolly per abbinare tutti i valori di un campo.

```
30 6 * * 2
```

Consulta anche

Per ulteriori informazioni su come creare, elencare, modificare ed eliminare azioni programmate, vedi [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Politica di scalabilità predittiva avanzata che utilizza metriche personalizzate

In una policy di dimensionamento predittivo, puoi utilizzare parametri predefiniti o personalizzati. I parametri personalizzati sono utili quando i parametri predefiniti (CPU, I/O di rete e numero di richieste di Application Load Balancer) non descrivono sufficientemente il carico dell'applicazione.

Quando crei una politica di scalabilità predittiva con metriche personalizzate, puoi specificare altre CloudWatch metriche fornite da AWS oppure puoi specificare metriche che definisci e pubblichi tu stesso. Puoi anche utilizzare la matematica metrica per aggregare e trasformare le metriche esistenti in una nuova serie temporale che non viene tracciata automaticamente. AWS Quando si combinano valori nei dati, ad esempio calcolando nuove somme o medie si parla di aggregazione. I dati risultanti sono chiamati aggregato.

La sezione seguente contiene le best practice e alcuni esempi di come costruire la struttura JSON per la policy.

Argomenti

- [Best practice](#)
- [Prerequisiti](#)
- [Costruzione di JSON per i parametri personalizzati](#)
- [Considerazioni sulle metriche personalizzate in una politica di scalabilità predittiva](#)
- [Limitazioni](#)

Best practice

Le seguenti best practice consentono di utilizzare i parametri personalizzati in modo più efficace:

- Per la specifica del parametro del carico, il parametro più utile è un parametro che rappresenta il carico su un gruppo con scalabilità automatica nel suo complesso, indipendentemente dalla capacità del gruppo.
- Per la specifica del parametro di dimensionamento, il parametro più utile da dimensionare è un parametro di velocità effettiva o utilizzo medio per istanza.
- Il parametro di dimensionamento deve essere inversamente proporzionale alla capacità. Cioè, se il numero di istanze nel gruppo con scalabilità automatica aumenta, il parametro di dimensionamento dovrebbe diminuire approssimativamente della stessa proporzione. Per garantire che il dimensionamento predittivo si comporti come previsto, anche il parametro del carico e il parametro di ridimensionamento devono essere fortemente correlati tra loro.

- L'utilizzo di destinazione deve corrispondere al tipo di parametro di dimensionamento. Per una configurazione di policy che utilizza l'utilizzo della CPU, questa è una percentuale di destinazione. Per una configurazione di policy che utilizza la velocità effettiva, ad esempio il numero di richieste o messaggi, si tratta del numero di richieste o messaggi di destinazione per istanza durante un intervallo di un minuto.
- Se questi suggerimenti non vengono seguiti, i valori futuri previsti della serie temporale probabilmente non saranno corretti. Per verificare che i dati siano corretti, puoi visualizzare i valori previsti nella console Amazon Auto Scaling EC2 . In alternativa, dopo aver creato la politica di scalabilità predittiva, ispeziona `CapacityForecast` gli oggetti restituiti da una `LoadForecast` chiamata all'API. [GetPredictiveScalingForecast](#)
- Ti suggeriamo vivamente di configurare il dimensionamento predittivo in Forecast only (solo Forecast), in modo da poter valutare il Forecast prima che il dimensionamento predittivo inizi attivamente la capacità di dimensionamento.

Prerequisiti

Per aggiungere parametri personalizzati alla tua policy di dimensionamento predittivo, devi disporre delle autorizzazioni `cloudwatch:GetMetricData`.

Per specificare le tue metriche anziché le metriche AWS fornite da te, devi prima pubblicarle su CloudWatch. Per ulteriori informazioni, consulta [Pubblicazione di metriche personalizzate](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Quando pubblichi i tuoi parametri, assicurati di pubblicare i punti dati con una frequenza minima di cinque minuti. Amazon EC2 Auto Scaling recupera i punti dati CloudWatch in base alla durata del periodo necessario. Ad esempio, la specifica dei parametri di carico utilizza parametri orari per misurare il carico sull'applicazione. CloudWatch utilizza i dati metrici pubblicati per fornire un unico valore di dati per ogni periodo di un'ora aggregando tutti i punti dati con timestamp che rientrano in ogni periodo di un'ora.

Costruzione di JSON per i parametri personalizzati

La sezione seguente contiene esempi su come configurare la scalabilità predittiva da cui interrogare i dati. CloudWatch. Esistono due metodi diversi per configurare questa opzione e il metodo scelto influisce sul formato utilizzato per costruire il JSON per la policy di scalabilità predittiva. Quando si utilizza la formula per i parametri, il formato del JSON varia ulteriormente in base alla formula eseguita.

1. Per creare una policy che ottenga i dati direttamente da altre CloudWatch metriche fornite da AWS o da metriche su cui pubblici, consulta. CloudWatch [Esempio di policy di dimensionamento predittivo con parametri di carico e dimensionamento personalizzati \(AWS CLI\)](#)
2. Per creare una policy in grado di interrogare più CloudWatch metriche e utilizzare espressioni matematiche per creare nuove serie temporali basate su tali metriche, consulta. [Utilizzare le espressioni matematiche del parametro](#)

Esempio di policy di dimensionamento predittivo con parametri di carico e dimensionamento personalizzati (AWS CLI)

Per creare una politica di scalabilità predittiva con metriche di carico e scalabilità personalizzate con AWS CLI, memorizza gli argomenti per in un file JSON denominato. `--predictive-scaling-configuration config.json`

Inizi ad aggiungere parametri personalizzati sostituendo i valori sostituibili nell'esempio seguente con quelli dei tuoi parametri e del tuo obiettivo di destinazione.

```
{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 50,
      "CustomizedScalingMetricSpecification": {
        "MetricDataQueries": [
          {
            "Id": "scaling_metric",
            "MetricStat": {
              "Metric": {
                "MetricName": "MyUtilizationMetric",
                "Namespace": "MyNameSpace",
                "Dimensions": [
                  {
                    "Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
                    "Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
                  }
                ]
              },
              "Stat": "Average"
            }
          ]
        }
      }
    ]
  },
}
```

```

    "CustomizedLoadMetricSpecification": {
      "MetricDataQueries": [
        {
          "Id": "load_metric",
          "MetricStat": {
            "Metric": {
              "MetricName": "MyLoadMetric",
              "Namespace": "MyNameSpace",
              "Dimensions": [
                {
                  "Name": "MyOptionalMetricDimensionName",
                  "Value": "MyOptionalMetricDimensionValue"
                }
              ]
            },
            "Stat": "Sum"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta la [MetricDataQuery](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Note

Di seguito sono riportate alcune risorse aggiuntive che possono aiutarti a trovare nomi di metriche, namespace, dimensioni e statistiche per le metriche: CloudWatch

- Per informazioni sui parametri disponibili per AWS i servizi, consulta i [AWS servizi che pubblicano CloudWatch metriche](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- [Per ottenere il nome esatto della metrica, lo spazio dei nomi e le dimensioni \(se applicabili\) di una CloudWatch metrica con, consulta list-metrics. AWS CLI](#)

Per creare questo criterio, esegui il [put-scaling-policy](#) comando utilizzando il file JSON come input, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-predictive-scaling-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \  
  --predictive-scaling-configuration file://config.json
```

In caso di esito positivo, questo comando restituisce l'Amazon Resource Name (ARN) della policy.

```
{  
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14-  
b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-predictive-scaling-policy",  
  "Alarms": []  
}
```

Utilizzare le espressioni matematiche del parametro

La sezione seguente fornisce informazioni ed esempi di policy di scalabilità predittiva che mostrano come utilizzare la formula dei parametri nella policy.

Argomenti

- [Comprendere la matematica dei parametri](#)
- [Esempio di policy di dimensionamento predittivo che combina parametri utilizzando la formula dei parametri \(AWS CLI\)](#)
- [Esempio di policy di dimensionamento predittivo da utilizzare in uno scenario di implementazione blu/verde \(AWS CLI\)](#)

Comprendere la matematica dei parametri

Se tutto ciò che vuoi fare è aggregare i dati metrici esistenti, la matematica metrica ti consente di risparmiare lo sforzo e il costo della pubblicazione di un'altra CloudWatch metrica su. CloudWatch Puoi utilizzare qualsiasi metrica AWS fornita e puoi anche utilizzare le metriche che definisci come parte delle tue applicazioni. Ad esempio, potresti calcolare il backlog della coda di Amazon SQS per istanza. È possibile eseguire questa operazione prendendo il numero approssimativo di messaggi disponibili per il recupero dalla coda e dividendo tale numero per la capacità operativa del gruppo con scalabilità automatica.

Per ulteriori informazioni, consulta [Using metric Math](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Se scegli di utilizzare un'espressione matematica dei parametri nella policy di dimensionamento predittivo, considera i seguenti punti:

- Le operazioni di matematica dei parametri utilizzano i punti dati della combinazione univoca di nome del parametro, spazio dei nomi e coppie di parametri chiave/valore delle dimensioni.
- Puoi utilizzare qualsiasi operatore aritmetico (+ - */^), funzione statistica (come AVG o SUM) o altra funzione che supporti. CloudWatch
- È possibile utilizzare i parametri e i risultati di altre espressioni matematiche nelle formule dell'espressione matematica.
- Le espressioni matematiche dei parametri possono essere costituite da aggregazioni diverse. Tuttavia, per il risultato finale dell'aggregazione è una best practice utilizzare Average per il parametro di dimensionamento e Sum per il parametro del carico.
- Qualsiasi espressione utilizzata in una specifica dei parametri deve restituire una singola serie temporale.

Per utilizzare i parametri matematici, procedi come segue:

- Scegli una o più metriche. CloudWatch Quindi, crea l'espressione. Per ulteriori informazioni, consulta [Using metric Math](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- Verifica che l'espressione matematica della metrica sia valida utilizzando la CloudWatch console o l'API. CloudWatch [GetMetricData](#)

Esempio di policy di dimensionamento predittivo che combina parametri utilizzando la formula dei parametri (AWS CLI)

A volte, invece di specificare direttamente il parametro, potrebbe essere necessario prima elaborarne i dati in qualche modo. Ad esempio, potresti avere un'applicazione che estrae il lavoro da una coda Amazon SQS e potresti utilizzare il numero di elementi nella coda come policy di dimensionamento predittivo. Il numero di messaggi nella coda non definisce esclusivamente il numero di istanze necessarie. Pertanto, è necessario più lavoro per creare un parametro che si può utilizzare per calcolare il backlog per istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Politica di scalabilità basata su Amazon SQS](#).

Di seguito viene illustrato un esempio di policy di dimensionamento predittivo per questo scenario. Specifica i parametri di dimensionamento e del carico basati sul parametro `ApproximateNumberOfMessagesVisible` di Amazon SQS, ovvero il numero di messaggi disponibili per il recupero dalla coda. Utilizza anche il parametro Amazon EC2 Auto Scaling e un'espressione matematica per calcolare il backlog per istanza per la `GroupInServiceInstances` metrica di scaling.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-sqs-custom-metrics-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \
  --predictive-scaling-configuration file://config.json
{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 100,
      "CustomizedScalingMetricSpecification": {
        "MetricDataQueries": [
          {
            "Label": "Get the queue size (the number of messages waiting to be
processed)",
            "Id": "queue_size",
            "MetricStat": {
              "Metric": {
                "MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
                "Namespace": "AWS/SQS",
                "Dimensions": [
                  {
                    "Name": "QueueName",
                    "Value": "my-queue"
                  }
                ]
              },
              "Stat": "Sum"
            },
            "ReturnData": false
          },
          {
            "Label": "Get the group size (the number of running instances)",
            "Id": "running_capacity",
            "MetricStat": {
              "Metric": {
                "MetricName": "GroupInServiceInstances",
                "Namespace": "AWS/AutoScaling",
                "Dimensions": [
                  {
                    "Name": "AutoScalingGroupName",
                    "Value": "my-asg"
                  }
                ]
              },
              "Stat": "Sum"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "ReturnData": false
  },
  {
    "Label": "Calculate the backlog per instance",
    "Id": "scaling_metric",
    "Expression": "queue_size / running_capacity",
    "ReturnData": true
  }
]
},
"CustomizedLoadMetricSpecification": {
  "MetricDataQueries": [
    {
      "Id": "load_metric",
      "MetricStat": {
        "Metric": {
          "MetricName": "ApproximateNumberOfMessagesVisible",
          "Namespace": "AWS/SQS",
          "Dimensions": [
            {
              "Name": "QueueName",
              "Value": "my-queue"
            }
          ],
        },
        "Stat": "Sum"
      },
      "ReturnData": true
    }
  ]
}
}
]
}

```

L'esempio restituisce l'ARN della policy.

```

{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14-b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-sqs-custom-metrics-policy",
  "Alarms": []
}

```


Esempio di policy di dimensionamento predittivo da utilizzare in uno scenario di implementazione blu/verde (AWS CLI)

Un'espressione di ricerca fornisce un'opzione avanzata in cui è possibile eseguire query per un parametro da più gruppi Auto Scaling ed eseguire espressioni matematiche su di essi. Ciò è particolarmente utile per implementazioni blu/verde.

Note

Un'implementazione blu/verde è un metodo di implementazione in cui si creano due gruppi Auto Scaling separati ma identici. Solo uno dei gruppi riceve il traffico di produzione. Il traffico utente viene inizialmente indirizzato al gruppo con scalabilità automatica precedente ("blu"), mentre un nuovo gruppo ("verde") viene utilizzato per testare e valutare una nuova versione di un'applicazione o di un servizio. Il traffico utente viene spostato sul gruppo con scalabilità automatica verde dopo che una nuova implementazione è stata testata e accettata. È quindi possibile eliminare il gruppo blu dopo che l'implementazione ha avuto esito positivo.

Quando vengono creati nuovi gruppi Auto Scaling nell'ambito di un'implementazione blu/verde, la cronologia dei parametri di ciascun gruppo può essere automaticamente inclusa nella policy di dimensionamento predittivo senza dover modificare le specifiche dei parametri. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo delle politiche di scalabilità predittiva di EC2 Auto Scaling con implementazioni Blue/Green](#) sul blog di Compute. AWS

Di seguito viene illustrato un esempio di policy che mostra come eseguire questa operazione. In questo esempio, la policy utilizza la CPUUtilization metrica emessa da Amazon. EC2 Utilizza la metrica Amazon EC2 Auto Scaling e un'espressione matematica per calcolare il valore della GroupInServiceInstances metrica di scaling per istanza. Definisce inoltre una specifica del parametro di capacità per ottenere il parametro GroupInServiceInstances.

L'espressione di ricerca trova CPUUtilization delle istanze in più gruppi Auto Scaling in base ai criteri di ricerca specificati. Se successivamente crei un nuovo gruppo con scalabilità automatica che soddisfi gli stessi criteri di ricerca, CPUUtilization delle istanze nel nuovo gruppo con scalabilità automatica viene automaticamente incluso.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --policy-name my-blue-green-predictive-scaling-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --policy-type PredictiveScaling \  
  --predictive-scaling-configuration file://config.json
```

```

{
  "MetricSpecifications": [
    {
      "TargetValue": 25,
      "CustomizedScalingMetricSpecification": {
        "MetricDataQueries": [
          {
            "Id": "load_sum",
            "Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/EC2,AutoScalingGroupName} MetricName=\\\"CPUUtilization\\\" ASG-myapp', 'Sum', 300))",
            "ReturnData": false
          },
          {
            "Id": "capacity_sum",
            "Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/AutoScaling,AutoScalingGroupName} MetricName=\\\"GroupInServiceInstances\\\" ASG-myapp', 'Average', 300))",
            "ReturnData": false
          },
          {
            "Id": "weighted_average",
            "Expression": "load_sum / capacity_sum",
            "ReturnData": true
          }
        ]
      },
    },
    "CustomizedLoadMetricSpecification": {
      "MetricDataQueries": [
        {
          "Id": "load_sum",
          "Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/EC2,AutoScalingGroupName} MetricName=\\\"CPUUtilization\\\" ASG-myapp', 'Sum', 3600))"
        }
      ]
    },
    "CustomizedCapacityMetricSpecification": {
      "MetricDataQueries": [
        {
          "Id": "capacity_sum",
          "Expression": "SUM(SEARCH('{AWS/AutoScaling,AutoScalingGroupName} MetricName=\\\"GroupInServiceInstances\\\" ASG-myapp', 'Average', 300))"
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

L'esempio restituisce l'ARN della policy.

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:2f4f5048-d8a8-4d14-
b13a-d1905620f345:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/my-blue-green-predictive-
scaling-policy",
  "Alarms": []
}
```

Considerazioni sulle metriche personalizzate in una politica di scalabilità predittiva

Se si verifica un problema durante l'utilizzo di parametri personalizzati, si consiglia di procedere come segue:

- Se viene restituito un messaggio di errore, leggi il messaggio e risolvi il problema segnalato, se possibile.
- Se si verifica un problema quando tenti di utilizzare un'espressione di ricerca in uno scenario di implementazione blu/verde, assicurati innanzitutto di capire come creare un'espressione di ricerca che cerca una corrispondenza parziale anziché una corrispondenza esatta. Inoltre, verifica che la query trovi solo i gruppi Auto Scaling che eseguono l'applicazione specifica. Per ulteriori informazioni sulla sintassi delle espressioni di ricerca, consulta la sintassi delle [espressioni di CloudWatch ricerca](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- Se non hai convalidato un'espressione in anticipo, il [put-scaling-policy](#) comando la convalida quando crei la tua politica di scalabilità. Tuttavia, esiste la possibilità che questo comando non riesca a identificare la causa esatta degli errori rilevati. Per risolvere i problemi, risolveti gli errori che ricevete in risposta a una richiesta al comando. [get-metric-data](#) È inoltre possibile risolvere i problemi relativi all'espressione dalla console. CloudWatch
- Quando visualizzi i grafici Load (Carico) e Capacity (Capacità) nella console, il grafico Capacity (Capacità) potrebbe non mostrare alcun dato. Per garantire che i grafici dispongano di dati completi, assicurati di abilitare in modo coerente i parametri di gruppo per i gruppi Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica \(console\)](#).
- La specifica del parametro della capacità è utile solo per le implementazioni blu/verdi quando si dispone di applicazioni eseguite in diversi gruppi Auto Scaling nel corso del loro ciclo di vita. Questo parametro personalizzato consente di fornire la capacità totale di più gruppi Auto Scaling.

Il dimensionamento predittivo utilizza questo strumento per mostrare i dati cronologici nel grafico Capacità nella console.

- Devi specificare `false` per `ReturnData` se `MetricDataQueries` specifica la funzione `SEARCH()` da sola senza una funzione matematica come `SUM()`. Questo perché le espressioni di ricerca possono restituire più serie temporali e una specifica del parametro basata su un'espressione può restituire solo una serie temporale.
- Tutti i parametri coinvolti in un'espressione di ricerca devono avere la stessa risoluzione.

Limitazioni

- Puoi eseguire query su punti dati con un massimo di 10 parametri in un'unica specifica del parametro.
- Ai fini di questo limite, un'espressione conta come un parametro.

Verificare quali istanze Auto Scaling vengono terminate durante la riduzione orizzontale

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza le politiche di terminazione per decidere l'ordine di chiusura delle istanze. Puoi utilizzare una politica predefinita o creare una politica personalizzata per soddisfare i tuoi requisiti specifici. Utilizzando una politica personalizzata o una scalabilità delle istanze nella protezione, puoi anche impedire al tuo gruppo Auto Scaling di terminare le istanze che non sono ancora pronte per la chiusura.

Indice

- [Quando Amazon EC2 Auto Scaling utilizza politiche di terminazione](#)
- [Configura le politiche di terminazione per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda.](#)
- [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#)
- [Progetta le tue applicazioni per gestire in modo corretto la chiusura delle istanze](#)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling utilizza politiche di terminazione

Le seguenti sezioni descrivono gli scenari in cui Amazon EC2 Auto Scaling utilizza le politiche di terminazione.

Indice

- [Scalabilità negli eventi](#)
- [Aggiornamento istanza](#)
- [Ribilanciamento della zona di disponibilità](#)

Scalabilità negli eventi


Un evento di scalabilità si verifica quando esiste un nuovo valore per la capacità desiderata di un gruppo Auto Scaling inferiore alla capacità corrente del gruppo.

Gli eventi di scalabilità si verificano nei seguenti scenari:


- Quando si utilizzano policy di dimensionamento dinamico e la dimensione del gruppo diminuisce a seguito di modifiche nel valore di un parametro
- Quando si utilizza il dimensionamento programmato e la dimensione del gruppo diminuisce a seguito di un'operazione pianificata
- Quando hai ridotto manualmente le dimensioni del gruppo

L'esempio seguente mostra come funzionano le politiche di terminazione in presenza di una scala di eventi.

1. Prendiamo l'esempio in cui si dispone di un gruppo con scalabilità automatica con un tipo di istanza, due zone di disponibilità e una capacità desiderata di due istanze. È inoltre dotato di una policy di dimensionamento dinamico che aggiunge e rimuove le istanze quando l'utilizzo delle risorse aumenta o diminuisce. Le due istanze di questo gruppo sono distribuite tra le due zone di disponibilità, come illustrato nel diagramma seguente.




2. Quando il gruppo Auto Scaling si espande, Amazon EC2 Auto Scaling lancia una nuova istanza. Il gruppo con scalabilità automatica ora dispone di tre istanze, distribuite tra le due zone di disponibilità, come illustrato nel diagramma seguente.



3. Quando il gruppo Auto Scaling aumenta, Amazon EC2 Auto Scaling chiude una delle istanze.
4. Se non hai assegnato una politica di terminazione specifica al gruppo, Amazon Auto EC2 Scaling utilizza la politica di terminazione predefinita. Seleziona la zona di disponibilità con due istanze e termina l'istanza che è stata avviata da una configurazione di avvio, da un modello di avvio diverso o dalla versione più vecchia del modello di lancio corrente. Se le istanze sono state avviate dallo

stesso modello e versione di lancio, Amazon EC2 Auto Scaling seleziona l'istanza più vicina all'ora di fatturazione successiva e la interrompe.



Aggiornamento istanza

Puoi avviare un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze nel tuo gruppo Auto Scaling. Durante un aggiornamento dell'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling termina le istanze nel gruppo e quindi avvia le istanze sostitutive per le istanze terminate. La policy di terminazione per il gruppo con scalabilità automatica controlla quali istanze verranno sostituite per prime.

Ribilanciamento della zona di disponibilità

Amazon EC2 Auto Scaling bilancia la tua capacità in modo uniforme tra le zone di disponibilità abilitate per il tuo gruppo Auto Scaling. Ciò permette di ridurre l'impatto di un'interruzione della zona di disponibilità. Se la distribuzione della capacità tra le zone di disponibilità diventa sbilanciata, Amazon EC2 Auto Scaling ribilancia il gruppo Auto Scaling avviando le istanze nelle zone di disponibilità abilitate con il minor numero di istanze e terminando le istanze altrove. La policy di terminazione controlla quali istanze vengono definite prioritarie per la terminazione.

Esistono diversi motivi per cui la distribuzione delle istanze tra le zone di disponibilità può risultare sbilanciata.

Rimozione delle istanze

Se distacchi le istanze dal gruppo con scalabilità automatica o termini esplicitamente le istanze e decrementi la capacità desiderata, impedendo così l'avvio delle istanze sostitutive, il gruppo potrebbe risultare sbilanciato. In tal caso, Amazon EC2 Auto Scaling compensa ribilanciando le zone di disponibilità.

Utilizzo di zone di disponibilità diverse da quelle specificate in origine

Se espandi il tuo gruppo Auto Scaling per includere zone di disponibilità aggiuntive o modifichi le zone di disponibilità utilizzate, Amazon Auto EC2 Scaling avvia le istanze nelle nuove zone di disponibilità e termina le istanze in altre zone per garantire che il gruppo Auto Scaling copra le zone di disponibilità in modo uniforme.

Interruzione di disponibilità

Le interruzioni di disponibilità sono rare. Tuttavia, se una zona diventa non disponibile e viene ripristinata in seguito, il gruppo con scalabilità automatica potrebbe risultare sbilanciato tra le zone di disponibilità. Amazon EC2 Auto Scaling tenta di ribilanciare gradualmente il gruppo e il ribilanciamento potrebbe interrompere le istanze in altre zone.

Per esempio, immaginate di avere un gruppo con scalabilità automatica con un tipo di istanza, due zone di disponibilità e una capacità desiderata di due istanze. In una situazione in cui una zona di disponibilità non funziona, Amazon EC2 Auto Scaling avvia automaticamente una nuova istanza nella zona di disponibilità integra per sostituire quella nella zona di disponibilità non integra. Quindi, quando la zona di disponibilità non integra torna a uno stato integro in un secondo momento, Amazon EC2 Auto Scaling avvia automaticamente una nuova istanza in questa zona, che a sua volta termina un'istanza nella zona non interessata.

Note

Durante il ribilanciamento, Amazon Auto EC2 Scaling avvia nuove istanze prima di terminare quelle vecchie, in modo che il ribilanciamento non comprometta le prestazioni o la disponibilità dell'applicazione.

Poiché Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare nuove istanze prima di terminare quelle precedenti, il raggiungimento o il raggiungimento della capacità massima specificata potrebbe impedire o interrompere completamente le attività di ribilanciamento. Per evitare questo problema, durante un'attività di ribilanciamento il sistema è in grado di superare temporaneamente la capacità massima specificata di un gruppo con un margine del 10%

(o con un margine di 1 istanza, a seconda del valore più alto). Il margine viene esteso solo se il gruppo ha raggiunto o è vicino alla capacità massima e necessita di riequilibrio, sia a causa di ridefinizione delle aree richiesta dall'utente o per compensare problemi di zone di disponibilità. L'estensione dura solo il tempo necessario per ribilanciare il gruppo.

Configura le politiche di terminazione per Amazon EC2 Auto Scaling

Una politica di terminazione fornisce i criteri seguiti da Amazon EC2 Auto Scaling per terminare le istanze in un ordine specifico. Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling utilizza una politica di terminazione progettata per terminare prima le istanze che utilizzano configurazioni obsolete. Puoi modificare la politica di terminazione per controllare quali istanze è più importante chiudere per prime.

Quando Amazon EC2 Auto Scaling termina le istanze, cerca di mantenere l'equilibrio tra le zone di disponibilità abilitate per il tuo gruppo Auto Scaling. Il mantenimento dell'equilibrio zonale ha la precedenza sulla politica di cessazione. Se una zona di disponibilità ha più istanze di altre, Amazon EC2 Auto Scaling applica prima la politica di terminazione alla zona sbilanciata. Se le zone di disponibilità sono bilanciate, applica la politica di cessazione a tutte le zone.

Argomenti

- [Come funziona la politica di terminazione predefinita](#)
- [Policy di terminazione di default e gruppi di istanze miste](#)
- [Politiche di terminazione predefinite](#)
- [Modificare la politica di terminazione per un gruppo Auto Scaling](#)

Come funziona la politica di terminazione predefinita

Quando Amazon EC2 Auto Scaling deve terminare un'istanza, identifica innanzitutto quale zona (o zone) di disponibilità ha il maggior numero di istanze e almeno un'istanza non protetta dalla scalabilità in. Quindi, procede alla valutazione delle istanze non protette all'interno della zona di disponibilità identificata come segue:

Istanze che utilizzano configurazioni obsolete

- Per i gruppi che utilizzano un modello di avvio: determina se una delle istanze utilizza configurazioni obsolete, assegnando le priorità in questo ordine:


1. Innanzitutto, controlla le istanze avviate con una configurazione di avvio.
 2. Quindi, controlla le istanze avviate utilizzando un modello di avvio diverso anziché il modello di lancio corrente.
 3. Infine, verifica le istanze che utilizzano la versione più vecchia del modello di lancio corrente.
- Per i gruppi che utilizzano una configurazione di avvio: determina se una delle istanze utilizza la configurazione di avvio più vecchia.

Se non viene trovata alcuna istanza con configurazioni obsolete o se ci sono più istanze tra cui scegliere, Amazon Auto Scaling EC2 considera il criterio successivo delle istanze che si avvicinano all'ora di fatturazione successiva.

Istanze che si avvicinano all'ora di fatturazione successiva

Determina se alcune delle istanze che soddisfano i criteri precedenti sono più vicine all'ora di fatturazione successiva. Se più istanze sono ugualmente vicine, terminane una a caso. Questo ti aiuta a massimizzare l'uso delle istanze con fatturazione oraria. Tuttavia, la maggior parte EC2 dell'utilizzo ora viene fatturata al secondo, quindi questa ottimizzazione offre meno vantaggi. Per ulteriori informazioni, consulta i [EC2 prezzi di Amazon](#).

Il seguente diagramma di flusso illustra come funziona la politica di terminazione predefinita per i gruppi che utilizzano un modello di avvio.



Policy di terminazione di default e gruppi di istanze miste

[Amazon EC2 Auto Scaling applica criteri aggiuntivi quando termina le istanze in gruppi di istanze miste.](#)

Quando Amazon EC2 Auto Scaling deve terminare un'istanza, identifica innanzitutto quale opzione di acquisto (Spot o On-Demand) deve essere interrotta in base alle impostazioni del gruppo. Ciò garantisce che il gruppo si orienti verso il rapporto specificato tra istanze Spot e On-Demand nel tempo.

Quindi applica la politica di risoluzione in modo indipendente all'interno di ciascuna zona di disponibilità. Determina quale istanza Spot o On-Demand in quale zona di disponibilità chiudere per mantenere le zone di disponibilità bilanciate. La stessa logica si applica a un gruppo di istanze miste con pesi definiti per i tipi di istanze.

All'interno di ciascuna zona, la politica di terminazione predefinita funziona come segue per determinare quale istanza non protetta all'interno dell'opzione di acquisto identificata può essere interrotta:

1. Determina se una delle istanze può essere terminata per migliorare l'allineamento con la strategia di [allocazione specificata per il gruppo Auto Scaling](#). Se non viene identificata alcuna istanza da ottimizzare o se ci sono più istanze tra cui scegliere, la valutazione continua.
2. Determina se una delle istanze utilizza configurazioni obsolete, assegnando le priorità in questo ordine:
 - a. Innanzitutto, controlla le istanze avviate con una configurazione di avvio.
 - b. Quindi, controlla le istanze avviate utilizzando un modello di avvio diverso anziché il modello di lancio corrente.
 - c. Infine, verifica le istanze che utilizzano la versione più vecchia del modello di lancio corrente.

Se non viene trovata alcuna istanza con configurazioni obsolete o se ci sono più istanze tra cui scegliere, la valutazione continua.

3. Determina se una delle istanze è la più vicina all'ora di fatturazione successiva. Se più istanze sono ugualmente vicine, scegline una a caso.

Politiche di terminazione predefinite

È possibile scegliere tra le seguenti politiche di terminazione predefinite:

- **Default**— Termina le istanze in base alla politica di terminazione predefinita.
- **AllocationStrategy**— Termina le istanze nel gruppo Auto Scaling per allineare le istanze rimanenti alla strategia di allocazione per il tipo di istanza che sta terminando (istanza Spot o istanza On-Demand). Questa policy è utile quando i tipi di istanza preferiti sono cambiati. Se la strategia di allocazione Spot è `lowest-price`, puoi gradualmente ribilanciare la distribuzione di istanze Spot tra i pool con il prezzo N più basso. Se la strategia di allocazione Spot è `capacity-optimized`, puoi gradualmente ribilanciare la distribuzione di istanze Spot tra i pool dove la capacità Spot è più disponibile. Inoltre, puoi sostituire gradualmente le istanze on demand di un tipo con priorità inferiore con istanze on demand di un tipo con priorità superiore.
- **OldestLaunchTemplate**— Termina le istanze che hanno il modello di avvio più vecchio. Con questa policy, le istanze che usano il modello di avvio non corrente vengono terminate per prime, seguite da quelle che utilizzano la versione meno recente del modello di avvio corrente. Questa policy è utile quando si aggiorna un gruppo e si eliminano le istanze da una configurazione precedente.
- **OldestLaunchConfiguration**— Termina le istanze che hanno la configurazione di avvio più vecchia. Questa policy è utile quando si aggiorna un gruppo e si eliminano le istanze da una configurazione precedente. Con questa policy, le istanze che usano la configurazione di avvio non corrente vengono terminate per prime.
- **ClosestToNextInstanceHour**— Termina le istanze più vicine all'ora di fatturazione successiva. Questa policy consente di ottimizzare l'uso delle istanze che hanno una tariffa oraria.
- **NewestInstance**— Termina l'istanza più recente del gruppo. Questa policy è utile quando si esegue il test di una nuova configurazione di avvio, ma non si desidera mantenerla in produzione.
- **OldestInstance**— Termina l'istanza più vecchia del gruppo. Questa opzione è utile quando si aggiornano le istanze nel gruppo Auto Scaling a un nuovo tipo di istanza. EC2 Puoi sostituire gradualmente le istanze del vecchio tipo con le istanze del nuovo tipo.

Note

Amazon EC2 Auto Scaling bilancia sempre prima le istanze tra le zone di disponibilità, indipendentemente dalla politica di terminazione utilizzata. Di conseguenza, è possibile che si verifichino situazioni in cui alcune istanze più recenti vengono terminate prima di quelle meno recenti. Ad esempio, quando è stata aggiunta una zona di disponibilità più recente o quando una di esse ha più istanze rispetto alle altre zone di disponibilità utilizzate dal gruppo.

Modificare la politica di terminazione per un gruppo Auto Scaling

Per modificare la politica di terminazione per il gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi.

Console

Non puoi modificare la politica di terminazione quando crei inizialmente un gruppo Auto Scaling nella console Amazon Auto EC2 Scaling. La policy di terminazione di default viene utilizzata automaticamente. Dopo aver creato il gruppo Auto Scaling, è possibile sostituire la politica predefinita con una politica di terminazione diversa o con più politiche di terminazione elencate nell'ordine in cui devono essere applicate.

Per modificare la politica di terminazione per un gruppo Auto Scaling

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
4. Per Termination policies (Policy di terminazione), scegli una o più policy di terminazione. Se si scelgono più policy, elencarle nell'ordine in cui devono essere valutate.

È anche possibile scegliere Custom termination policy (Policy di terminazione personalizzata) e quindi scegliere una funzione Lambda che soddisfi le proprie esigenze. Se sono state create versioni e alias per la funzione Lambda, è possibile scegliere una versione o un alias dal menu a discesa Version/Alias (Versione/Alias). Per utilizzare la versione non pubblicata della funzione Lambda, mantieni Version/Alias (Versione/Alias) impostato sul valore di default. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda](#).

Note

Quando si utilizzano più policy, il loro ordine deve essere impostato correttamente:

- Se utilizzi la policy Default (Di default), deve essere l'ultima policy dell'elenco.

- Se utilizzi Custom termination policy (Policy di terminazione personalizzata), deve essere la prima policy dell'elenco.

5. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Viene utilizzata automaticamente la policy di terminazione di default, a meno che non ne venga specificata una diversa.

Per modificare la politica di terminazione per un gruppo Auto Scaling

Utilizzare uno dei seguenti comandi:

- [create-auto-scaling-group](#)
- [update-auto-scaling-group](#)

Puoi utilizzare queste policy singolarmente oppure combinarle in un elenco di policy. Ad esempio, esegui questo comando per aggiornare un gruppo con scalabilità automatica in modo da utilizzare prima la policy OldestLaunchConfiguration e poi la policy ClosestToNextInstanceHour.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --  
termination-policies "OldestLaunchConfiguration" "ClosestToNextInstanceHour"
```

Se utilizzi la policy di terminazione Default, collocala nell'ultima posizione dell'elenco delle policy di terminazione. Ad esempio, `--termination-policies "OldestLaunchConfiguration" "Default"`.

Per utilizzare una politica di terminazione personalizzata, è necessario prima creare la politica di risoluzione utilizzando AWS Lambda. Per specificare la funzione Lambda da utilizzare come policy di terminazione, impostala alla prima posizione dell'elenco delle policy di terminazione. Ad esempio, `--termination-policies "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:HelloFunction:prod" "OldestLaunchConfiguration"`. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda](#).

Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda.

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza le politiche di terminazione per stabilire la priorità delle istanze da terminare per prime quando si riducono le dimensioni del gruppo Auto Scaling (denominato scaling in). Il gruppo con scalabilità automatica utilizza una policy di terminazione di default, ma è possibile scegliere o creare policy di terminazione personalizzate. Per ulteriori informazioni su come scegliere una policy di terminazione di default, consulta [Configura le politiche di terminazione per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

In questo argomento, imparerai come creare una politica di terminazione personalizzata utilizzando una AWS Lambda funzione richiamata da Amazon EC2 Auto Scaling in risposta a determinati eventi. La funzione Lambda che crei elabora le informazioni nei dati di input inviati da Amazon Auto EC2 Scaling e restituisce un elenco di istanze pronte a terminare.

Una policy di terminazione personalizzata fornisce un controllo migliore su quali istanze vengono terminate e quando. Ad esempio, quando il gruppo Auto Scaling aumenta, Amazon EC2 Auto Scaling non è in grado di determinare se ci sono carichi di lavoro in esecuzione che non devono essere interrotti. Con una funzione Lambda, puoi convalidare la richiesta di terminazione e attendere il completamento del carico di lavoro prima di restituire l'ID dell'istanza ad Amazon Auto EC2 Scaling per la terminazione.

Indice

- [Dati di input](#)
- [Dati di risposta](#)
- [Considerazioni](#)
- [Creazione della funzione Lambda](#)
- [Limitazioni](#)

Dati di input

Amazon EC2 Auto Scaling genera un payload JSON per la scalabilità negli eventi e lo fa anche quando le istanze stanno per essere terminate a causa della durata massima dell'istanza o delle funzionalità di aggiornamento dell'istanza. Genera inoltre un payload JSON per la scalabilità degli eventi che può avviare quando ribilancia il gruppo tra le zone di disponibilità.

Questo payload contiene informazioni sulla capacità di cui Amazon EC2 Auto Scaling ha bisogno per terminare, un elenco di istanze suggerite per la chiusura e l'evento che ha avviato la chiusura.

Di seguito è riportato un esempio di payload:

```
{
  "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-east-1:<account-id>:autoScalingGroup:d4738357-2d40-4038-ae7e-b00ae0227003:autoScalingGroupName/my-asg",
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "CapacityToTerminate": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1b",
      "Capacity": 2,
      "InstanceMarketOption": "on-demand"
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1b",
      "Capacity": 1,
      "InstanceMarketOption": "spot"
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "Capacity": 3,
      "InstanceMarketOption": "on-demand"
    }
  ],
  "Instances": [
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1b",
      "InstanceId": "i-0056faf8da3e1f75d",
      "InstanceType": "t2.nano",
      "InstanceMarketOption": "on-demand"
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "InstanceId": "i-02e1c69383a3ed501",
      "InstanceType": "t2.nano",
      "InstanceMarketOption": "on-demand"
    },
    {
      "AvailabilityZone": "us-east-1c",
      "InstanceId": "i-036bc44b6092c01c7",
      "InstanceType": "t2.nano",
      "InstanceMarketOption": "on-demand"
    },
    ...
  ],
}
```



```
"Cause": "SCALE_IN"
}
```

Il payload include il nome del gruppo con scalabilità automatica, il relativo Amazon Resource Name (ARN) e i seguenti elementi:

- `CapacityToTerminate` descrive la quantità di capacità Spot o on demand impostata per la terminazione in una determinata zona di disponibilità.
- `Instances` rappresenta le istanze suggerite da Amazon EC2 Auto Scaling per la chiusura in base alle informazioni contenute. `CapacityToTerminate`
- `Cause` descrive l'evento che ha attivato la terminazione: `SCALE_IN`, `INSTANCE_REFRESH`, `MAX_INSTANCE_LIFETIME` oppure `REBALANCE`.

Le seguenti informazioni descrivono i fattori più importanti nel modo in cui Amazon EC2 Auto Scaling genera `Instances` i dati di input:

- Il mantenimento dell'equilibrio tra le zone di disponibilità ha la precedenza quando un'istanza viene interrotta a causa della scalabilità degli eventi e delle terminazioni basate sull'aggiornamento delle istanze. Di conseguenza, se una zona di disponibilità ha più istanze delle altre zone di disponibilità usate dal gruppo, i dati di input contengono istanze che sono ammissibili per la terminazione solo dalla zona di disponibilità sbilanciata. Se le zone di disponibilità utilizzate dal gruppo sono bilanciate, i dati di input contengono istanze provenienti da tutte le zone di disponibilità del gruppo.
- Quando utilizzi una [mixed instances policy \(policy istanze miste\)](#), anche mantenere le capacità Spot e on demand bilanciate in base alle percentuali desiderate per ogni opzione di acquisto ha la precedenza. Innanzitutto identifichiamo quale dei due tipi (Spot o on demand) dovrebbe essere terminato. Inoltre, individua quali istanze (all'interno dell'opzione di acquisto identificata) terminare e in quali zone di disponibilità, in modo che risultino in un maggior bilanciamento delle zone di disponibilità.

Dati di risposta

I dati di input e i dati di risposta collaborano per restringere l'elenco delle istanze da terminare.

Con l'input fornito, la risposta dalla funzione Lambda dovrebbe essere simile al seguente esempio:

```
{
  "InstanceIDs": [
```

```
"i-02e1c69383a3ed501",  
"i-036bc44b6092c01c7",  
...  
]  
}
```

Gli InstanceIDs nella risposta rappresentano le istanze pronte per la terminazione.

In alternativa, è possibile restituire un set diverso di istanze pronte per la terminazione, che sovrascrive le istanze nei dati di input. Se quando viene richiamata la funzione Lambda nessuna istanza è pronta per la terminazione, è anche possibile scegliere di non restituire alcuna istanza.

Se nessuna istanza è pronta per la terminazione, la risposta dalla funzione Lambda dovrebbe essere simile alla seguente:

```
{  
  "InstanceIDs": [ ]  
}
```

Considerazioni

Quando usi una policy di terminazione personalizzata, tieni presente quanto segue:

- La restituzione di un'istanza per prima, nei dati di risposta, non ne garantisce la terminazione. Se viene restituito un numero di istanze superiore a quello richiesto quando viene richiamata la funzione Lambda, Amazon EC2 Auto Scaling valuta ogni istanza rispetto alle altre politiche di terminazione specificate per il gruppo Auto Scaling. Quando sono presenti più policy di terminazione, tenta di applicare quella successiva nell'elenco e, se ci sono più istanze per la terminazione di quante ne siano necessarie, passa alla policy successiva, e così via. Se non vengono specificate altre policy di terminazione, per determinare quali istanze terminare, viene impiegata quella di default.
- Se non viene restituita alcuna istanza o la funzione Lambda scade, Amazon Auto EC2 Scaling attende qualche istante prima di richiamare nuovamente la funzione. In ogni caso, per qualsiasi scala, continua a provare finché la capacità desiderata del gruppo è inferiore alla sua capacità attuale. Ad esempio, per terminazioni basate su aggiornamento, continua a provare per un'ora. Successivamente, se continua a non riuscire a terminare alcuna istanza, l'operazione di aggiornamento non riesce. Con la durata massima dell'istanza, Amazon EC2 Auto Scaling continua a cercare di terminare l'istanza identificata come eccedente la sua durata massima.

- Poiché la funzione viene riprovata ripetutamente, assicurati di testare e correggere eventuali errori permanenti nel codice, prima di utilizzare una funzione Lambda come policy di terminazione personalizzata.
- Se sostituisci i dati di input con il tuo elenco di istanze da terminare e la chiusura di queste istanze comporta uno squilibrio delle zone di disponibilità, Amazon Auto Scaling ribilancia gradualmente la distribuzione della EC2 capacità tra le zone di disponibilità. Innanzitutto, richiama la funzione Lambda per vedere se ci siano istanze pronte per la terminazione, in modo da determinare se iniziare il ribilanciamento. Se ci sono istanze pronte per essere terminate, avvia prima quelle nuove. Al termine dell'avvio delle istanze, rileva che la capacità attuale del gruppo è superiore alla capacità desiderata e avvia una scalabilità in caso di evento.
- Una politica di terminazione personalizzata non influisce sulla possibilità di utilizzare anche la scalabilità nella protezione per proteggere determinate istanze dalla chiusura. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).

Creazione della funzione Lambda

Inizia creando la funzione Lambda, in modo da poter specificare il relativo Amazon Resource Name (ARN) nelle policy di terminazione per il tuo gruppo con scalabilità automatica.

Creazione di una funzione Lambda (console)

1. Aprire la [pagina Functions \(Funzioni\)](#) nella console Lambda.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la stessa Regione utilizzata durante la creazione del gruppo con dimensionamento automatico.
3. Scegli Create function (Crea funzione) e Author from scratch (Crea da zero).
4. In Basic information (Informazioni di base), inserisci un nome per la funzione in Function name (Nome funzione).
5. Scegli Crea funzione. Verrai riportato alla configurazione e al codice della funzione.
6. Con la funzione aperta nella console, in Function code (Codice della funzione), incolla il codice nell'editor.
7. Seleziona Deploy (Implementa).
8. Facoltativamente, crea una versione pubblicata della funzione Lambda scegliendo la scheda Versions (Versioni) Scheda e quindi Publish new version (Pubblica nuova versione). Per ulteriori

informazioni sul controllo delle versioni in Lambda, consulta [Versioni delle funzioni Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda .

9. Se hai scelto di pubblicare una versione e desideri associare un alias a questa versione della funzione Lambda, scegli la scheda Aliases (Alias). Per ulteriori informazioni sugli alias in Lambda, consulta [Alias delle funzioni Lambda](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Lambda
10. Quindi, seleziona la scheda Configuration (Configurazione) e poi Permissions (Autorizzazioni).
11. Scorri fino a Resource-based policy (Policy basata su risorse), quindi, scegli Add permissions (Aggiungi autorizzazioni). Le policy basate su risorse vengono impiegate per concedere le autorizzazioni per richiamare la funzione al principale specificato nelle policy stesse. In questo caso, il ruolo principale sarà il [ruolo collegato al servizio Amazon EC2 Auto Scaling](#) associato al gruppo Auto Scaling.
12. Nella sezione Policy statement (Istruzione della policy), configura le autorizzazioni:
 - a. Scegli Account AWS.
 - b. In (Principal (Principale), inserisci l'ARN del ruolo collegato ai servizi chiamanti, ad esempio **arn:aws:iam::<aws-account-id>:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling**.
 - c. Per Action, scegli lambda:. InvokeFunction
 - d. In Statement ID (ID istruzione), inserisci un ID di istruzione univoco, ad esempio **AllowInvokeByAutoScaling**.
 - e. Scegli Save (Salva).
13. Dopo aver seguito queste istruzioni, continua specificando l'ARN della tua funzione nelle policy di terminazione per il tuo gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Modificare la politica di terminazione per un gruppo Auto Scaling](#).

Note

Per esempi da utilizzare come riferimento per lo sviluppo della funzione Lambda, consulta il [GitHub repository per Amazon Auto EC2 Scaling](#).

Limitazioni

- Nelle policy di terminazione per un gruppo con scalabilità automatica è possibile specificare una sola funzione Lambda. Se sono specificate più policy di terminazione, è necessario specificare prima la funzione Lambda.
- È possibile fare riferimento alla funzione Lambda utilizzando un ARN non qualificato (senza suffisso) o un ARN qualificato che abbia una versione o un alias come suffisso. Se utilizzi un ARN non qualificato (ad esempio, `function:my-function`), la policy basata su risorse deve essere creata sulla versione non pubblicata della funzione. Se utilizzi un ARN qualificato (ad esempio, `function:my-function:1` or `function:my-function:prod`), la policy basata su risorse deve essere creata su quella specifica versione pubblicata della funzione.
- Non è possibile utilizzare un ARN qualificato con il suffisso `$LATEST`. Se tenti di aggiungere una policy di terminazione personalizzata che si riferisce a un ARN qualificato con il suffisso `$LATEST`, ciò risulterà in un errore.
- Il numero di istanze fornite nei dati di input è limitato a 30.000 istanze. Se sono presenti più di 30.000 istanze che potrebbero essere terminate, i dati di input includono `"HasMoreInstances": true` per indicare che viene restituito il numero massimo di istanze.
- Il runtime massimo per la funzione Lambda è di due secondi (2000 millisecondi). La best practice è impostare il valore di timeout della funzione Lambda in base al runtime previsto. Le funzioni Lambda hanno un timeout di default di tre secondi, ma quest'ultimo può essere ridotto.
- Se il runtime supera il limite di 2 secondi, qualsiasi bilancia in azione rimarrà sospesa fino a quando il tempo di esecuzione non scende al di sotto di questa soglia. Per le funzioni Lambda con tempi di esecuzione costantemente più lunghi, trova un modo per ridurre il tempo di esecuzione, ad esempio memorizzando nella cache i risultati in modo che possano essere recuperati durante le successive chiamate Lambda.

Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza

La protezione scalabile in base alle istanze ti consente di controllare quali istanze Amazon Auto EC2 Scaling può terminare. Un caso d'uso comune di questa funzionalità è la scalabilità dei carichi di lavoro basati su container. Per ulteriori informazioni, consulta [Progetta le tue applicazioni per gestire in modo corretto la chiusura delle istanze](#).

Per impostazione predefinita, la protezione scale-in dell'istanza è disabilitata quando si crea un gruppo Auto Scaling. Ciò significa che Amazon EC2 Auto Scaling può terminare qualsiasi istanza del gruppo.

Puoi proteggere le istanze non appena vengono avviate abilitando l'impostazione di protezione per la riduzione delle istanze nel gruppo con dimensionamento automatico. La protezione per la riduzione dell'istanza inizia quando lo stato dell'istanza è InService. Quindi, per controllare quali istanze possono terminare, disabilita l'impostazione della protezione di dimensionamento sulle singole istanze all'interno del gruppo con dimensionamento automatico. In questo modo, puoi continuare a proteggere determinate istanze da terminazioni indesiderate.

Argomenti

- [Considerazioni](#)
- [Modifica della protezione scalabile per un gruppo Auto Scaling](#)
- [Modificare la protezione scalabile per un'istanza](#)

Considerazioni

Di seguito sono riportate le considerazioni relative all'utilizzo della protezione scalabile in base alle istanze:

- Se tutte le istanze di un gruppo Auto Scaling sono protette dallo scalabilità in e si verifica un evento di scalabilità in, la capacità desiderata viene diminuita. Tuttavia, il gruppo Auto Scaling non può terminare il numero richiesto di istanze finché non viene disabilitata la scalabilità delle istanze nelle impostazioni di protezione. In AWS Management Console, la cronologia delle attività per il gruppo Auto Scaling include il seguente messaggio se tutte le istanze di un gruppo Auto Scaling sono protette dalla scalabilità in quando si verifica un evento di scalabilità in: `Could not scale to desired capacity because all remaining instances are protected from scale in.`
- Se si scollega un'istanza protetta da scalabilità in, la relativa impostazione di protezione della scala in dell'istanza viene persa. Quando si collega nuovamente l'istanza al gruppo, questa eredita la scala dell'istanza corrente nell'impostazione di protezione del gruppo. Quando Amazon EC2 Auto Scaling lancia una nuova istanza o sposta un'istanza da un pool caldo al gruppo Auto Scaling, l'istanza eredita la scala dell'istanza nell'impostazione di protezione del gruppo Auto Scaling.
- La protezione per la riduzione delle istanze non protegge le istanze Auto Scaling da quanto segue:

- Sostituzione del controllo dell'integrità nel caso in cui l'istanza non superi i controlli dell'integrità. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).
- Interruzioni dell'istanza Spot. Un'istanza Spot viene terminata quando la capacità non è più disponibile o il prezzo spot supera il prezzo massimo.
- Una prenotazione Capacity Block termina. Amazon EC2 recupera le istanze Capacity Block anche se sono protette dallo scale-in.
- Terminazione manuale tramite il comando. `terminate-instance-in-auto-scaling-group` Per ulteriori informazioni, consulta [Terminare un'istanza nel gruppo con dimensionamento automatico \(AWS CLI\)](#).
- Terminazione manuale tramite la EC2 console Amazon, i comandi CLI e le operazioni API. Per proteggere le istanze di Auto Scaling dalla terminazione manuale, abilita la protezione dalla terminazione di Amazon. EC2 (Ciò non impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di terminare le istanze o di terminarle manualmente tramite il comando.) `terminate-instance-in-auto-scaling-group` Per informazioni sull'attivazione della protezione dalla EC2 terminazione di Amazon in un modello di lancio, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).

Modifica della protezione scalabile per un gruppo Auto Scaling

È possibile attivare o disattivare l'impostazione di protezione di riduzione delle istanze per un gruppo con scalabilità automatica. Quando la abiliti, tutte le nuove istanze lanciate dal gruppo avranno la protezione scalabile in base alle istanze abilitata.

L'attivazione o la disabilitazione di questa impostazione per un gruppo Auto Scaling non influisce sulle istanze esistenti.

Console

Per abilitare la protezione scalabile per un nuovo gruppo Auto Scaling

Quando si crea il gruppo Auto Scaling, nella pagina Configura le dimensioni del gruppo e le politiche di ridimensionamento, in Protezione scale-in dell'istanza, selezionare la casella di controllo Abilita protezione scale-in dell'istanza.

Per abilitare o disabilitare la protezione scalabile per un gruppo esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
4. Per Instance Scale-In Protection, seleziona o deseleziona la casella di controllo Enable Instance-Scale Protection per abilitare o disabilitare questa opzione in base alle esigenze.
5. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Per abilitare la protezione scalabile per un nuovo gruppo Auto Scaling

Utilizza il comando seguente [create-auto-scaling-group](#) per abilitare la protezione per la riduzione delle istanze.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --new-  
instances-protected-from-scale-in ...
```

Per abilitare la protezione scalabile per un gruppo esistente

Utilizzate il [update-auto-scaling-group](#) comando seguente per abilitare la protezione scale-in dell'istanza per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --new-  
instances-protected-from-scale-in
```

Per disabilitare la protezione scalabile in base a un gruppo esistente

Utilizza il comando seguente per disabilitare la protezione per la riduzione delle istanze per il gruppo specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg --no-new-  
instances-protected-from-scale-in
```


Modificare la protezione scalabile per un'istanza

Per impostazione predefinita, un'istanza riceve l'impostazione di protezione per la riduzione delle istanze dal suo gruppo con scalabilità automatica. Tuttavia, è possibile abilitare o disabilitare la protezione scalabile in base alla scalabilità delle istanze per le singole istanze dopo l'avvio.

Console

Per abilitare o disabilitare la protezione scalabile per un'istanza

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Instance management (Gestione istanze) in Instances (Istanze), selezionare un'istanza.
4. Per abilitare la protezione per la riduzione delle istanze, scegli Actions (Operazioni), Set scale-in protection (Imposta protezione per la riduzione). Quando richiesto, scegli Set scale-in protection (Imposta protezione per la riduzione).
5. Per disabilitare la protezione per la riduzione delle istanze, scegli Actions (Operazioni), Remove scale-in protection (Rimuovi protezione della riduzione). Quando richiesto, scegli Remove scale-in protection (Rimuovi protezione per la riduzione).

AWS CLI

Per abilitare la protezione scalabile per un'istanza

Utilizza il comando seguente [set-instance-protection](#) per abilitare la protezione per la riduzione delle istanze per l'istanza specificata.

```
aws autoscaling set-instance-protection --instance-ids i-5f2e8a0d --auto-scaling-group-name my-asg --protected-from-scale-in
```

Per disabilitare la protezione scalabile in un'istanza

Per disabilitare la protezione per la riduzione delle istanze per l'istanza specificata, utilizza il comando seguente.

```
aws autoscaling set-instance-protection --instance-ids i-5f2e8a0d --auto-scaling-group-name my-asg --no-protected-from-scale-in
```

Note

Ricorda che la protezione scale-in delle istanze non garantisce che le istanze non vengano terminate in caso di errore umano, ad esempio se qualcuno interrompe manualmente un'istanza utilizzando la console Amazon o EC2 AWS CLI. Per proteggere la tua istanza dalla terminazione accidentale, puoi utilizzare la protezione dalla EC2 terminazione di Amazon. Tuttavia, anche se la protezione dalla terminazione e la protezione per la riduzione delle istanze sono abilitate, i dati salvati nell'archivio istanze possono andare persi qualora un controllo dell'integrità determini che un'istanza non è integra o il gruppo stesso venga eliminato accidentalmente. Come per qualsiasi ambiente, la best practice consiste nell'eseguire il backup dei dati frequentemente o in qualsiasi momento appropriato in base ai requisiti di business continuity.

Progetta le tue applicazioni per gestire in modo corretto la chiusura delle istanze

Questo argomento illustra le funzionalità che è possibile utilizzare per impedire al gruppo Auto Scaling di terminare le istanze che non sono ancora pronte per la chiusura o di terminare le istanze troppo rapidamente per consentire loro di completare i lavori assegnati. È possibile utilizzare tutte e tre queste funzionalità in combinazione o separatamente per progettare le applicazioni in modo da gestire correttamente la chiusura delle istanze.

Ad esempio, supponiamo di avere una coda Amazon SQS che raccoglie i messaggi in arrivo per lavori di lunga durata. Quando arriva un nuovo messaggio, un'istanza del gruppo con dimensionamento automatico recupera il messaggio e inizia a elaborarlo. L'elaborazione di ogni messaggio richiede 3 ore. All'aumentare del numero di messaggi, nuove istanze vengono aggiunte automaticamente al gruppo con dimensionamento automatico. Man mano che il numero di messaggi diminuisce, le istanze esistenti vengono automaticamente terminate. In questo caso, Amazon EC2 Auto Scaling deve decidere quale istanza terminare. Per impostazione predefinita, è possibile che Amazon EC2 Auto Scaling interrompa un'istanza dopo 2,9 ore di elaborazione di un processo di 3 ore, anziché un'istanza attualmente inattiva. Per evitare problemi con interruzioni impreviste

quando usi Amazon EC2 Auto Scaling, devi progettare l'applicazione in modo da rispondere a questo scenario.

Indice

- [Protezione del dimensionamento verticale dell'istanza](#)
- [Policy di terminazione personalizzata](#)
- [Hook del ciclo di vita di terminazione](#)

Important

Quando progetti le tue applicazioni su Amazon EC2 Auto Scaling per gestire correttamente la terminazione delle istanze, tieni a mente questi punti.

- Se un'istanza non è integra, Amazon EC2 Auto Scaling la sostituirà indipendentemente dalla funzionalità utilizzata (a meno che non sospenda `ReplaceUnhealthy` il processo). Puoi utilizzare un hook del ciclo di vita per consentire all'applicazione di chiudersi correttamente o copiare tutti i dati che devi ripristinare prima che l'istanza venga terminata.
- Non è garantito che un hook del ciclo di vita di terminazione venga eseguito o terminato prima che un'istanza venga terminata. Se qualcosa non funziona, Amazon EC2 Auto Scaling interrompe comunque l'istanza.

Protezione del dimensionamento verticale dell'istanza

Puoi utilizzare la protezione di dimensionamento dell'istanza in molte situazioni in cui la chiusura delle istanze è un'azione critica che dovrebbe essere negata per impostazione predefinita e consentita esplicitamente solo per istanze specifiche. Ad esempio, quando esegui carichi di lavoro containerizzati, è comune voler proteggere tutte le istanze e rimuovere la protezione solo per le istanze senza attività correnti o pianificate. Servizi come Amazon ECS hanno sviluppato integrazioni con protezione di dimensionamento delle istanze nei loro prodotti.

È possibile abilitare la protezione di dimensionamento al gruppo con dimensionamento automatico per applicare la protezione scalabile alle istanze al momento della creazione e abilitarla per le istanze esistenti. Quando un'istanza non ha più attività da svolgere, può disattivare la protezione. L'istanza può continuare a cercare nuovi lavori e riattivare la protezione quando vengono assegnati nuovi lavori.

Le applicazioni possono impostare la protezione da un piano di controllo centralizzato che controlla se un'istanza è terminabile o meno, oppure dalle istanze stesse. Tuttavia, un'ampia flotta potrebbe incorrere in problemi di limitazione se un gran numero di istanze cambia continuamente la protezione di dimensionamento.

Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).

Policy di terminazione personalizzata

Come per la protezione del dimensionamento delle istanze, una policy di terminazione personalizzata consente di impedire l'interruzione di istanze specifiche da parte del gruppo con dimensionamento automatico.

Come impostazione predefinita, il gruppo con dimensionamento automatico utilizza una policy di terminazione predefinita per determinare quali istanze terminare per prime. Se desideri un maggiore controllo su quali istanze terminano per prime, puoi implementare una policy di terminazione personalizzata utilizzando una funzione Lambda. Amazon EC2 Auto Scaling chiama la funzione ogni volta che deve decidere quale istanza terminare. Terminerà solo un'istanza restituita dalla funzione. Se la funzione presenta errori, scade o produce un elenco vuoto, Amazon EC2 Auto Scaling non interrompe le istanze.

Una policy di terminazione personalizzata è utile se è noto quando un'istanza è sufficientemente ridondante o sottoutilizzata da poter essere terminata. A tale scopo, è necessario implementare l'applicazione con un piano di controllo che monitori il carico di lavoro in tutto il gruppo. In questo modo, se un'istanza sta ancora elaborando processi, la funzione Lambda sa di non includerla.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy di terminazione personalizzata con Lambda](#).

Hook del ciclo di vita di terminazione

Un hook del ciclo di vita della terminazione prolunga la durata di un'istanza già selezionata per la terminazione. Offre più tempo per completare tutti i messaggi o le richieste attualmente assegnati all'istanza o per salvare lo stato di avanzamento e trasferire il lavoro su un'altra istanza.

Per molti carichi di lavoro, un hook del ciclo di vita può essere sufficiente per chiudere correttamente un'applicazione su un'istanza selezionata per la chiusura. Si tratta di un approccio ottimale e non può essere utilizzato per impedire l'interruzione in caso di errore.

Per utilizzare un hook del ciclo di vita, è necessario sapere quando un'istanza è selezionata per essere terminata. Puoi saperlo in due modi:

Opzione	Descrizione	Ideale per	Collegamento alla documentazione
All'interno dell'istanza	Il servizio di metadati di istanza (IMDS) è un endpoint sicuro che consente di verificare lo stato di un'istanza direttamente dall'istanza. Se i metadati vengono restituiti con <code>Terminated</code> , viene pianificata la terminazione dell'istanza.	Applicazioni in cui è necessario eseguire un'azione sull'istanza prima che l'istanza venga terminata.	Recupero dello stato del ciclo di vita di destinazione
All'esterno dell'istanza	Quando un'istanza viene terminata, viene generata una notifica di evento. Puoi creare regole utilizzando Amazon EventBridge, Amazon SQS o Amazon SNS per acquisire questi eventi e richiamare una risposta, ad esempio con una funzione Lambda.	Applicazioni che devono agire al di fuori dell'istanza.	Creazione di una destinazione di notifica

Per utilizzare un hook del ciclo di vita, devi anche sapere quando un'istanza è pronta per essere terminata. Amazon EC2 Auto Scaling non dirà EC2 ad Amazon di chiudere l'istanza finché non riceve una [CompleteLifecycleAction](#) chiamata o non scade il timeout, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

Per impostazione predefinita, un'istanza può continuare a funzionare per un'ora (heartbeat timeout) causa di un hook del ciclo di vita della terminazione. È possibile configurare il timeout predefinito se un'ora non è sufficiente per completare l'azione del ciclo di vita. Quando un'azione relativa al ciclo di vita è effettivamente in corso, puoi prolungare il timeout con chiamate API.

[RecordLifecycleActionHeartbeat](#)

Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling

Questo argomento descrive come sospendere e quindi riprendere uno o più processi per il gruppo Auto Scaling per disabilitare temporaneamente determinate operazioni.

La sospensione dei processi può essere utile quando è necessario indagare o risolvere un problema senza interferenze dovute al ridimensionamento delle politiche o alle azioni pianificate. Inoltre, impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di contrassegnare le istanze come non integre e di sostituirle mentre apporti modifiche al gruppo Auto Scaling.

Argomenti

- [Tipi di processi](#)
- [Considerazioni sulla sospensione dei processi](#)
- [Sospendere i processi](#)
- [Riprendi i processi](#)
- [In che modo i processi sospesi influiscono sugli altri processi](#)

Note

Oltre alle sospensioni avviate dall'utente, Amazon Auto EC2 Scaling può anche sospendere i processi per i gruppi di Auto Scaling che ripetutamente non riescono ad avviare le istanze. Ciò è noto anche come sospensione amministrativa. La sospensione amministrativa si applica generalmente ai gruppi Auto Scaling che hanno tentato di avviare istanze per più di 24 ore ma non sono mai riusciti a farlo. Puoi riprendere i processi che erano stati sospesi da Amazon EC2 Auto Scaling per motivi amministrativi.

Tipi di processi

La funzione suspend-resume (sospensione e ripresa) supporta i seguenti processi:

- **Launch**— Aggiunge istanze al gruppo Auto Scaling quando il gruppo si ridimensiona orizzontalmente o quando Amazon Auto EC2 Scaling sceglie di avviare le istanze per altri motivi, ad esempio quando aggiunge istanze a un pool caldo.
- **Terminate**— Rimuove le istanze dal gruppo Auto Scaling quando il gruppo aumenta o quando Amazon Auto EC2 Scaling sceglie di terminare le istanze per altri motivi, ad esempio quando

un'istanza viene interrotta perché ha superato la sua durata massima o non ha superato un controllo di integrità.

- **AddToLoadBalancer**— Aggiunge istanze al gruppo target del sistema di bilanciamento del carico collegato o al Classic Load Balancer quando vengono avviate. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico delle applicazioni in entrata nel tuo gruppo Auto Scaling](#).
- **AlarmNotification**— Accetta notifiche dagli CloudWatch allarmi associati a politiche di scalabilità dinamica. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità dinamica per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- **AZRebalance**— Equilibra il numero di EC2 istanze del gruppo in modo uniforme in tutte le zone di disponibilità specificate quando il gruppo diventa sbilanciato, ad esempio quando una zona di disponibilità precedentemente non disponibile torna allo stato integro. Per ulteriori informazioni, consulta [Attività di ribilanciamento](#).
- **HealthCheck**— Verifica lo stato delle istanze e contrassegna un'istanza come non integra se Amazon EC2 o Elastic Load Balancing indicano ad Amazon EC2 Auto Scaling che l'istanza non è integra. Questo processo può sostituire lo stato di integrità di un'istanza che si imposta manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).
- **InstanceRefresh**— Termina e sostituisce le istanze utilizzando la funzionalità di aggiornamento dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).
- **ReplaceUnhealthy**— Termina le istanze contrassegnate come non integre e quindi crea nuove istanze per sostituirle. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).
- **ScheduledActions**— Esegue le azioni di ridimensionamento pianificate create dall'utente o create automaticamente quando si crea un piano di scalabilità e si attiva la AWS Auto Scaling scalabilità predittiva. Per ulteriori informazioni, consulta [Scalabilità pianificata per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Considerazioni sulla sospensione dei processi

Considera quanto segue, prima di sospendere i processi:

- La sospensione **AlarmNotification** consente di interrompere temporaneamente le politiche di tracciamento degli obiettivi, dei passaggi e delle semplici politiche di scalabilità del gruppo

senza eliminare le politiche di scalabilità o gli allarmi associati. CloudWatch Per arrestare temporaneamente le policy di dimensionamento individuali, consulta [Disabilitare una policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#).

- Puoi scegliere di sospendere ReplaceUnhealthy i processi HealthCheck e di riavvio delle istanze senza che Amazon EC2 Auto Scaling chiuda le istanze sulla base dei relativi controlli di integrità. Tuttavia, se hai bisogno di Amazon EC2 Auto Scaling per continuare a eseguire controlli sullo stato delle istanze rimanenti, utilizza invece la funzione di standby. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).
- Se sospendi i processi Launch e Terminate o AZRebalance e quindi apporti modifiche al gruppo con scalabilità automatica, ad esempio staccando istanze o modificando le zone di disponibilità specificate, il gruppo può diventare sbilanciato tra le zone di disponibilità. In tal caso, dopo aver ripreso i processi sospesi, Amazon EC2 Auto Scaling ridistribuisce gradualmente le istanze in modo uniforme tra le zone di disponibilità.
- Se sospendi il Terminate processo, puoi comunque forzare la chiusura delle istanze utilizzando il comando con l'opzione force delete. [delete-auto-scaling-group](#)
- La sospensione del Terminate processo si applica solo alle istanze che si trovano attualmente nello stato InService Non impedisce la chiusura di istanze in altri stati, ad esempio Pending, o istanze che non riescono a riavviarsi correttamente dallo standby.
- Il RemoveFromLoadBalancerLowPriority processo può essere ignorato quando è presente nelle chiamate per descrivere i gruppi di Auto Scaling utilizzando AWS CLI o SDKs Questo processo è obsoleto e viene mantenuto solo per motivi di compatibilità con le versioni precedenti.

Sospendere i processi

Per sospendere un processo per un gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Come sospendere un processo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
4. In Suspended processes (Processi sospesi) seleziona il processo da sospendere.
5. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Utilizza il comando [suspend-processes](#) per sospendere i singoli processi.

```
aws autoscaling suspend-processes --auto-scaling-group-name my-asg --scaling-processes HealthCheck ReplaceUnhealthy
```

Per sospendere tutti i processi, omettere l'opzione `--scaling-processes`, come segue.

```
aws autoscaling suspend-processes --auto-scaling-group-name my-asg
```

Riprendi i processi

Per riprendere un processo sospeso per un gruppo Auto Scaling, utilizzate uno dei seguenti metodi:

Console

Come riprendere un processo sospeso

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Advanced configurations (Configurazioni avanzate), Edit (Modifica).
4. In Suspended processes (Processi sospesi) elimina il processo sospeso.
5. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Per riprendere un processo sospeso, usa il seguente comando [resume-processes](#).

```
aws autoscaling resume-processes --auto-scaling-group-name my-asg --scaling-  
processes HealthCheck
```

Per riprendere tutti i processi sospesi, omettere l'opzione `--scaling-processes`, come segue.

```
aws autoscaling resume-processes --auto-scaling-group-name my-asg
```

In che modo i processi sospesi influiscono sugli altri processi

Le sezioni seguenti descrivono cosa succede quando processi diversi vengono sospesi singolarmente.

Argomenti

- [Launchè sospeso](#)
- [Terminateè sospeso](#)
- [AddToLoadBalancerè sospeso](#)
- [AlarmNotificationè sospeso](#)
- [AZRebalanceè sospeso](#)
- [HealthCheckè sospeso](#)
- [InstanceRefreshè sospeso](#)
- [ReplaceUnhealthyè sospeso](#)
- [ScheduledActionsè sospeso](#)
- [Ulteriori considerazioni](#)

Launchè sospeso

- AlarmNotification è ancora attivo, ma il gruppo con scalabilità automatica non è in grado di avviare attività di aumento orizzontale per gli allarmi in violazione.
- ScheduledActions è attivo, ma il gruppo con scalabilità automatica non è in grado di avviare attività di aumento orizzontale per le azioni pianificate che si verificano.
- AZRebalance smette di ribilanciare il gruppo.

- `ReplaceUnhealthy` continua a terminare istanze non integre, ma non avvia sostituzioni. Quando riprendi il `Launch` processo, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce immediatamente tutte le istanze interrotte durante il periodo di sospensione. `Launch`
- `InstanceRefresh` non sostituisce le istanze.

Terminate è sospeso

- `AlarmNotification` è ancora attivo, ma il gruppo Auto Scaling non può avviare la scalabilità delle attività relative agli allarmi violati.
- `ScheduledActions` è attivo, ma il gruppo Auto Scaling non può avviare la scalabilità delle attività per le azioni pianificate che si verificano.
- `AZRebalance` è ancora attivo, ma non funziona correttamente. È possibile avviare nuove istanze senza terminare quelle precedenti. Questo potrebbe causare la crescita del gruppo con scalabilità automatica fino al 10% in più rispetto alle dimensioni massime, poiché durante le attività di ribilanciamento ciò è temporaneamente consentito. Il gruppo con scalabilità automatica potrebbe restare al di sopra della sua dimensione massima fino a riprendere il processo `Terminate`.
- `ReplaceUnhealthy` non è attivo ma `HealthCheck` lo è. Quando `Terminate` riprende, il processo `ReplaceUnhealthy` viene messo immediatamente in esecuzione. Se le istanze sono state contrassegnate come non integre durante la sospensione di `Terminate`, verranno immediatamente sostituite.
- `InstanceRefresh` non sostituisce le istanze.

AddToLoadBalancer è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling avvia le istanze ma non le aggiunge al gruppo target del sistema di bilanciamento del carico o al Classic Load Balancer. Se riprendi il processo `AddToLoadBalancer`, riprende l'aggiunta di istanze al load balancer al momento dell'avvio. Tuttavia, non aggiunge le istanze che sono state avviate mentre questo processo era sospeso. Dovrai registrare tali istanze manualmente.

AlarmNotification è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling non richiama politiche di scalabilità in caso di violazione di una soglia di CloudWatch allarme. Quando riprendi `AlarmNotification`, Amazon EC2 Auto Scaling prende in considerazione le politiche con soglie di allarme attualmente violate.

AZRebalance è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling non tenta di ridistribuire le istanze dopo determinati eventi. Tuttavia, se si verifica una scalabilità orizzontale o una scalabilità in entrata, il processo di scalabilità cerca comunque di bilanciare le zone di disponibilità. Ad esempio, durante la scalabilità orizzontale, avvia le istanze nella zona di disponibilità con il minor numero di istanze. Se il gruppo diventa sbilanciato mentre AZRebalance è sospeso e tu lo riprendi, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di riequilibrare il gruppo. Prima chiama Launch e poi Terminate.
- Le piscine calde non vengono influenzate quando sono sospese. AZRebalance

HealthCheck è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling smette di contrassegnare le istanze come non integre a causa dei controlli di integrità di Elastic Load EC2 Balancing. I controlli dell'integrità personalizzati continuano a funzionare correttamente. Dopo aver sospeso HealthCheck, se necessario, è possibile impostare manualmente lo stato di integrità delle istanze nel tuo gruppo e fare in modo che ReplaceUnhealthy le sostituisca.

InstanceRefresh è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling interrompe la sostituzione delle istanze a seguito di un aggiornamento dell'istanza. Se è in corso un aggiornamento dell'istanza, questo interrompe l'operazione senza annullarla.

ReplaceUnhealthy è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling interrompe la sostituzione delle istanze contrassegnate come non integre. Le istanze che non EC2 superano i controlli di integrità di Elastic Load Balancing vengono comunque contrassegnate come non integre. Non appena riprendi il ReplaceUnhealthy processo, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce le istanze contrassegnate come non integre quando il processo era sospeso. Il processo ReplaceUnhealthy chiama prima Terminate e poi Launch.

ScheduledActions è sospeso

- Amazon EC2 Auto Scaling non esegue azioni pianificate che devono essere eseguite durante il periodo di sospensione. Quando riprendi `ScheduledActions`, Amazon EC2 Auto Scaling considera solo le azioni pianificate il cui orario pianificato non è ancora passato.

Ulteriori considerazioni

Inoltre, quando `Launch` o `Terminate` sono sospesi, le seguenti caratteristiche potrebbero non funzionare correttamente:

- Durata massima dell'istanza: in caso di sospensione `Launch` o `Terminate` sospensione, la funzionalità di durata massima dell'istanza non può sostituire alcuna istanza.
- Interruzioni delle istanze Spot: se `Terminate` è sospeso e il gruppo Auto Scaling dispone di istanze Spot, queste possono comunque terminare nel caso in cui la capacità Spot non sia più disponibile. Sebbene `Launch` sia sospeso, Amazon EC2 Auto Scaling non può avviare istanze sostitutive da un altro pool di istanze Spot o dallo stesso pool di istanze Spot quando sarà nuovamente disponibile.
- Ribilanciamento della capacità: se `Terminate` è sospeso e utilizzi il ribilanciamento della capacità per gestire le interruzioni delle istanze Spot, il servizio EC2 Amazon Spot può comunque terminare le istanze nel caso in cui la capacità Spot non sia più disponibile. Se `Launch` è sospeso, Amazon EC2 Auto Scaling non può avviare istanze sostitutive da un altro pool di istanze Spot o dallo stesso pool di istanze Spot quando sarà nuovamente disponibile.
- Collegamento e scollegamento di istanze: quando `Launch` le istanze `Terminate` sono sospese, puoi scollegare le istanze collegate al tuo gruppo Auto Scaling, ma mentre `Launch` sono sospese non puoi collegare nuove istanze al gruppo.
- Istanze in standby: quando `Launch` `Terminate` sono sospese, puoi mettere un'istanza `Standby` nello stato, ma mentre `Launch` è sospesa non puoi riportare in servizio un'istanza nello stato in cui si trova. `Standby`

Monitora i tuoi gruppi Amazon EC2 Auto Scaling

Il monitoraggio è una parte importante per mantenere l'affidabilità, la disponibilità e le prestazioni di Amazon EC2 Auto Scaling e delle tue Cloud AWS soluzioni. AWS fornisce i seguenti strumenti di monitoraggio per monitorare Amazon EC2 Auto Scaling, segnalare quando qualcosa non va e intraprendere azioni automatiche se necessario:

Controlli dell'integrità

Amazon EC2 Auto Scaling esegue periodicamente controlli di integrità sulle istanze del tuo gruppo Auto Scaling. Se un'istanza non supera il controllo di integrità, viene contrassegnata come non integra e verrà interrotta mentre Amazon Auto EC2 Scaling avvia una nuova istanza per sostituirla. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

AWS Health Dashboard

AWS Health Dashboard Visualizza informazioni e fornisce anche notifiche richiamate dai cambiamenti nello stato delle risorse. AWS Le informazioni vengono presentate in due modi: su un pannello di controllo che mostra eventi recenti e prossimi organizzati per categoria e in un log completo che mostra tutti gli eventi degli ultimi 90 giorni. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health Dashboard notifiche per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

CloudTrail

Con AWS CloudTrail, puoi tenere traccia delle chiamate effettuate all'API Amazon EC2 Auto Scaling da o per tuo conto. Account AWS CloudTrail archivia le informazioni nei file di registro nel bucket Amazon S3 specificato. È possibile utilizzare questi file di log per monitorare l'attività dei gruppi Auto Scaling. I registri includono le richieste effettuate, gli indirizzi IP di origine da cui provengono le richieste, chi ha effettuato la richiesta, quando è stata effettuata la richiesta e così via. Per ulteriori informazioni, consulta [Registra le chiamate API Amazon EC2 Auto Scaling con AWS CloudTrail](#).

Raccolta di log per le tue EC2 istanze Amazon

Puoi utilizzarla CloudWatch per raccogliere i log dai sistemi operativi per le tue EC2 istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Raccogli metriche e log EC2 dalle istanze Amazon e dai server locali con l' CloudWatch agente](#) e [Visualizza i dati di log inviati a CloudWatch Logs](#) nella Amazon User Guide. CloudWatch

Per informazioni su altri AWS servizi che possono aiutarti a registrare e raccogliere dati sui tuoi carichi di lavoro, consulta la guida alla [registrazione e al monitoraggio per i proprietari delle applicazioni nella Guida prescrittiva](#).AWS

Amazon CloudWatch

Amazon ti CloudWatch aiuta ad analizzare i log e, in tempo reale, a monitorare i parametri delle tue AWS risorse e delle applicazioni ospitate. Puoi raccogliere i parametri e tenerne traccia, creare pannelli di controllo personalizzati e impostare allarmi per inviare una notifica o intraprendere azioni quando un parametro specificato raggiunge una determinata soglia. Ad esempio, è possibile ricevere una notifica quando l'attività di rete è improvvisamente superiore o inferiore al valore previsto di un parametro. Per ulteriori informazioni su come utilizzare questo servizio per monitorare i parametri dei tuoi gruppi con dimensionamento automatico e istanze, consulta [Monitora le CloudWatch metriche per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#).

CloudWatch tiene traccia anche dei parametri di utilizzo delle AWS API per Amazon EC2 Auto Scaling. Puoi utilizzare queste metriche per configurare allarmi che ti avvisano quando il volume delle chiamate API viola una soglia da te definita. Per ulteriori informazioni, consulta le [metriche di AWS utilizzo](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

AWS Compute Optimizer

Compute Optimizer fornisce consigli sulle istanze EC2 Amazon che possono aiutarti a decidere se passare a un nuovo tipo di istanza. Analizza se il tipo di istanza del gruppo con dimensionamento automatico è ottimale e genera suggerimenti per ridurre i costi e migliorare le prestazioni dei carichi di lavoro. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottieni consigli sul tipo di istanza con AWS Compute Optimizer](#).

Amazon EventBridge

Amazon EventBridge è un servizio di bus eventi senza server che semplifica la connessione delle applicazioni con dati provenienti da una varietà di fonti. EventBridge fornisce un flusso di dati in tempo reale dalle tue applicazioni, applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) e AWS servizi e indirizza tali dati verso destinazioni come Lambda. Questo ti consente di monitorare gli eventi che si verificano nei servizi e creare architetture basate su eventi. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#).

AWS Security Hub

Utilizzalo [AWS Security Hub](#) per monitorare l'utilizzo di Amazon EC2 Auto Scaling in relazione alle best practice di sicurezza. Centrale di sicurezza utilizza controlli di sicurezza di investigazione per valutare le configurazioni delle risorse e gli standard di sicurezza per aiutarti a rispettare vari framework di conformità. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Security Hub per valutare le risorse di Amazon EC2 Auto Scaling, consulta i controlli di [Amazon Auto EC2 Scaling](#) nella AWS Security Hub Guida per l'utente.

Amazon Simple Notification Service

Puoi configurare i gruppi di Auto Scaling per inviare notifiche Amazon SNS quando Amazon Auto EC2 Scaling avvia o chiude le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Opzioni di notifica Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico


Amazon EC2 Auto Scaling monitora continuamente lo stato di integrità delle istanze in un gruppo di Auto Scaling per mantenere la capacità desiderata.

Tutte le istanze in un gruppo Auto Scaling iniziano con `Healthy` uno stato. Si presume che le istanze siano integre a meno che Amazon EC2 Auto Scaling non riceva una notifica che indica che non sono integre. Può ricevere notifiche da varie fonti quando un'istanza non è integra e deve essere sostituita. Queste origini includono:

- Amazon EC2
- Sistema di bilanciamento del carico elastico
- VPC Lattice
- Amazon EBS
- Controlli sanitari personalizzati da te definiti

Quando Amazon EC2 Auto Scaling determina che un'`InService`istanza non è integra, la sostituisce con una nuova istanza per mantenere la capacità desiderata del gruppo. La nuova istanza viene avviata utilizzando le impostazioni correnti del gruppo con scalabilità automatica e il relativo modello di avvio o la configurazione di avvio associati.

Il seguente diagramma di flusso illustra il processo di avvio di una nuova istanza in un gruppo Auto Scaling. Inizia avviando l'istanza. Se il lancio ha esito positivo, l'istanza viene aggiunta al gruppo Auto Scaling. Quindi, Amazon EC2 Auto Scaling esegue controlli sullo stato dell'istanza utilizzando i controlli di EC2 stato integrati di Amazon e, dopo un periodo di prova, eventuali controlli di integrità opzionali che hai abilitato per il gruppo. Questi controlli sanitari continuano periodicamente. Se uno dei controlli sanitari fallisce, l'istanza viene sostituita.



Le istanze non integre possono verificarsi anche quando un'istanza si interrompe in modo imprevisto, ad esempio a causa dell'interruzione di un'istanza Spot o della chiusura manuale da parte di un utente. Ancora una volta, Amazon EC2 Auto Scaling avvierà automaticamente un'istanza sostitutiva in questi casi per mantenere la capacità desiderata.

Indice

- [Informazioni sui controlli dell'integrità del gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Monitora le istanze di Auto Scaling con volumi Amazon EBS danneggiati utilizzando controlli dello stato](#)
- [Imposta un controllo dello stato personalizzato per il tuo gruppo Auto Scaling](#)
- [Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità](#)
- [Risolvi i problemi relativi alle istanze non integre in Amazon Auto Scaling EC2](#)

Informazioni sui controlli dell'integrità del gruppo con dimensionamento automatico

Questo argomento fornisce una panoramica dei tipi di controlli sanitari disponibili e descrive le considerazioni chiave per l'integrazione dei controlli di integrità di Amazon Auto EC2 Scaling con le tue applicazioni.

Indice

- [Tipi di controllo dell'integrità](#)
- [Controlli EC2 sanitari di Amazon](#)
- [Controlli dello stato di Elastic Load Balancing](#)
- [Controlli dell'integrità VPC Lattice](#)
- [In che modo Amazon EC2 Auto Scaling riduce al minimo i tempi di inattività](#)
- [Controlli sanitari per casi in una piscina calda](#)
- [Considerazioni sul controllo dell'integrità](#)

Tipi di controllo dell'integrità

Amazon EC2 Auto Scaling può determinare lo stato di integrità di un'InServiceistanza utilizzando uno o più dei seguenti controlli:

Tipo di controllo dello stato	Che cosa controlla
Controlli EC2 dello stato di Amazon ed eventi programma ti	• Verifica che l'istanza sia in esecuzione. • Verifica la presenza di problemi hardware o software sottostanti che potrebbero compromettere l'istanza. Questo è il tipo di controllo dell'integrità predefinito per un gruppo con scalabilità automatica.
Controlli dello stato di Elastic Load Balancing	• Verifica se il load balancer segnala che l'istanza è integra, confermando se l'istanza è disponibile per gestire le richieste.

Tipo di controllo dello stato	Che cosa controlla
	Per eseguire questo tipo di controllo dello stato, è necessario attivarlo per il gruppo Auto Scaling.
Controlli dell'integrità VPC Lattice	Verifica se VPC Lattice segnala che l'istanza è integra, confermando se l'istanza è disponibile per gestire le richieste. Per eseguire questo tipo di controllo dello stato, è necessario attivarlo per il gruppo Auto Scaling.
Controlli sanitari di Amazon EBS	Verifica se i volumi EBS sono raggiungibili e supera i controlli dello stato di I/O. Per eseguire questo tipo di controllo dello stato, è necessario attivarlo per il gruppo Auto Scaling.
Controlli dell'integrità personalizzati	Verifica la presenza di eventuali altri problemi che potrebbero indicare problemi di integrità dell'istanza, in base ai controlli sanitari personalizzati.

Controlli EC2 sanitari di Amazon

Dopo l'avvio di un'istanza, viene allegato al gruppo con dimensionamento automatico ed entra nello stato `InService`. Per ulteriori informazioni sul ciclo di vita completo delle istanze in un gruppo con scalabilità automatica, consulta [Ciclo di vita delle istanze Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Amazon EC2 Auto Scaling controlla periodicamente lo stato di integrità di tutte le istanze all'interno del gruppo Auto Scaling per assicurarsi che siano funzionanti e in buone condizioni.

Verifiche di stato

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza i risultati dei controlli dello stato delle EC2 istanze Amazon e dei controlli dello stato del sistema per determinare lo stato di integrità di un'istanza. Se l'istanza si trova in uno EC2 stato diverso `running` da Amazon o se lo stato per i controlli dello stato diventa `impaired`, Amazon EC2 Auto Scaling considera l'istanza non integra e la sostituisce. Ciò si applica quando l'istanza è in uno dei seguenti stati:

- stopping
- stopped
- shutting-down
- terminated

I controlli EC2 dello stato di Amazon non richiedono alcuna configurazione speciale e sono sempre abilitati. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di controlli dello stato](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Important

Amazon EC2 Auto Scaling fa sì che i controlli dello stato falliscano di tanto in tanto, senza intraprendere alcuna azione. Quando un controllo dello stato fallisce, Amazon EC2 Auto Scaling attende alcuni minuti per AWS risolvere il problema. Non contrassegna immediatamente un'istanza come Unhealthy quando lo stato dei controlli dello stato diventa impaired.

Tuttavia, se Amazon EC2 Auto Scaling rileva che un'istanza non si trova più running nello stato in cui si trova, questa situazione viene considerata un errore immediato. In questo caso, contrassegna immediatamente l'istanza come Unhealthy e la sostituisce.

Eventi pianificati

Amazon EC2 può occasionalmente pianificare eventi sulle tue istanze da eseguire dopo un determinato timestamp. Per ulteriori informazioni, consulta [Eventi pianificati per le tue istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Se una delle tue istanze è interessata da un evento pianificato, Amazon EC2 Auto Scaling considera l'istanza non integra e la sostituisce. L'istanza non inizia a spegnersi finché non vengono raggiunte la data e l'ora specificate nel timestamp.

Controlli dello stato di Elastic Load Balancing

Quando attivi i controlli di integrità di Elastic Load Balancing per il tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling può utilizzare i risultati di tali controlli per determinare lo stato di integrità di un'istanza.

Prima di poter attivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing per il tuo gruppo Auto Scaling, devi configurare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing e configurarne un

controllo dello stato per determinare se le istanze sono integre. Per ulteriori informazioni, consulta [Preparati a collegare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing](#).

Dopo aver collegato il sistema di bilanciamento del carico al gruppo Auto Scaling, si verifica quanto segue:

- Amazon EC2 Auto Scaling registra le istanze nel gruppo Auto Scaling con il sistema di bilanciamento del carico.
- Dopo che un'istanza ha terminato la registrazione, passa allo stato `InService` e diventa disponibile per l'uso con il load balancer.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling ignora i risultati dei controlli di integrità di Elastic Load Balancing. Dopo aver attivato questi controlli di integrità per il tuo gruppo Auto Scaling, quando Elastic Load Balancing riporta un'istanza registrata come `Unhealthy`, Amazon Auto EC2 Scaling contrassegna l'`Unhealthy`istanza al successivo controllo periodico dello stato e la sostituisce.

Se il drenaggio della connessione (ritardo di annullamento della registrazione) è abilitato per il sistema di bilanciamento del carico, Amazon Auto Scaling EC2 attende il completamento delle richieste in corso o la scadenza del timeout massimo prima di terminare le istanze non integre.

Note

Per istruzioni su come collegare il load balancer e attivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing per il gruppo Auto Scaling, consulta [Collega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling](#)

Quando attivi i controlli dello stato di Elastic Load Balancing per un gruppo, Amazon Auto EC2 Scaling può sostituire le istanze che Elastic Load Balancing segnala come non integre, ma solo dopo che il sistema di bilanciamento del carico è attivo. `InService` Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica lo stato di collegamento del sistema di bilanciamento del carico](#).

Controlli dell'integrità VPC Lattice

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling ignora i risultati dei controlli di integrità di VPC Lattice. Facoltativamente, puoi attivare questi controlli di integrità per il tuo gruppo Auto Scaling. Dopodiché, quando VPC Lattice segnala un'istanza registrata come, `Unhealthy` Amazon EC2

Auto Scaling contrassegna l'istanza `Unhealthy` al successivo controllo periodico dello stato e la sostituisce. Il processo di registrazione delle istanze e quindi del relativo controllo dello stato è lo stesso utilizzato per i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing.

Note

Per istruzioni su come collegare il gruppo target VPC Lattice e attivare i controlli dello stato di VPC Lattice per il gruppo Auto Scaling, consulta [Allegare un gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico](#)

Quando attivi i controlli dello stato di VPC Lattice per un gruppo, Amazon EC2 Auto Scaling può sostituire le istanze che VPC Lattice segnala come non integre, ma solo dopo che il gruppo target è nello stato `InService`. Per ulteriori informazioni, consulta [Informazioni sullo stato di collegamento del gruppo di destinazione VPC Lattice](#).

In che modo Amazon EC2 Auto Scaling riduce al minimo i tempi di inattività

Per impostazione predefinita, le nuove istanze vengono fornite contemporaneamente alla chiusura delle istanze esistenti, il che potrebbe impedire l'accettazione di nuove richieste fino a quando le nuove istanze non saranno completamente operative.

Se Amazon EC2 Auto Scaling determina che alcune istanze non sono più in esecuzione (o sono state contrassegnate `Unhealthy` con il [set-instance-health](#) comando), le sostituisce immediatamente. Tuttavia, se altre istanze risultano non integre, Amazon Auto EC2 Scaling utilizza il seguente approccio per il ripristino in caso di guasto. Questo approccio riduce al minimo i tempi di inattività che potrebbero verificarsi a causa di problemi temporanei o controlli di integrità configurati in modo errato.

- Se è in corso un'attività di scaling e il gruppo Auto Scaling è inferiore alla capacità desiderata del 10% o più, Amazon Auto Scaling attende l'attività di EC2 scaling in corso prima di sostituire le istanze non integre.
- Durante la scalabilità orizzontale, Amazon EC2 Auto Scaling attende che le istanze superino un controllo iniziale dello stato. Attende inoltre il completamento del warmup dell'istanza predefinito per assicurarsi che le nuove istanze siano pronte.
- Dopo che le istanze hanno terminato il riscaldamento e il gruppo ha raggiunto oltre il 90% della capacità desiderata, Amazon Auto EC2 Scaling sostituisce le istanze non integre come segue:
 - Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce solo fino al 10% della capacità desiderata del gruppo alla volta. Lo fa fino a quando tutte le istanze non integre saranno state sostituite.

- Quando si sostituiscono le istanze, attende che le istanze superino un controllo dell'integrità iniziale. Prima di continuare, attende anche che il warmup predefinito dell'istanza sia finito.

Note

Se la dimensione di un gruppo di Auto Scaling è sufficientemente piccola da far sì che il valore risultante del 10% sia inferiore a uno, Amazon Auto EC2 Scaling sostituisce invece le istanze non integre una alla volta. Questo potrebbe comportare tempi di inattività del gruppo. Inoltre, se tutte le istanze di un gruppo Auto Scaling vengono segnalate come non integre dai controlli di integrità di Elastic Load Balancing e il sistema di bilanciamento del carico è nello stato, InService Amazon Auto EC2 Scaling potrebbe contrassegnare meno istanze non integre alla volta. Ciò può comportare una sostituzione molto inferiore di istanze alla volta rispetto al 10% applicato in altri scenari. In questo modo avrai tempo per risolvere il problema senza che Amazon EC2 Auto Scaling chiuda automaticamente l'intero gruppo.

Controlli sanitari per casi in una piscina calda

Amazon EC2 Auto Scaling esegue anche controlli dello stato delle istanze in un pool caldo. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzare lo stato del controllo dell'integrità e il motivo degli errori relativi ad esso..](#)

Considerazioni sul controllo dell'integrità

Di seguito sono riportate le considerazioni relative all'utilizzo dei controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling.

- In alternativa, se è necessario che qualcosa accada sull'istanza che sta terminando o sull'istanza che si sta avviando, puoi utilizzare gli hook del ciclo di vita. Questi hook consentono di eseguire un'azione personalizzata quando Amazon EC2 Auto Scaling avvia o chiude le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Amazon EC2 Auto Scaling non fornisce un modo per rimuovere i controlli di EC2 stato e gli eventi programmati di Amazon dai suoi controlli di integrità. Se non vuoi sostituire le istanze, ti consigliamo di sospendere il processo `ReplaceUnhealthy` e `HealthCheck` per ogni singolo gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).

- Per ripristinare manualmente lo stato di integrità di un'istanza non integra `Unhealthy`, puoi provare a utilizzare il [set-instance-health](#) comando. Se si riceverà un errore, ciò sarà probabilmente dovuto al fatto che l'istanza è già in corso di terminazione. In genere, reimpostare lo stato di integrità di un'istanza su `Healthy` con il [set-instance-health](#) comando è utile solo nei casi in cui il `ReplaceUnhealthy` processo o il `Terminate` processo sono sospesi.
- Se devi risolvere i problemi di un'istanza senza interferenze dovute ai controlli di integrità, puoi mettere l'istanza in stato `Standby`. Amazon EC2 Auto Scaling non esegue controlli di integrità sulle istanze che si trovano in stato `Standby` fino a quando le istanze non vengono rimesse in servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).
- Quando l'istanza è terminata, i relativi indirizzi IP elastici sono disassociati e non vengono automaticamente associati alla nuova istanza. È necessario associare manualmente i indirizzi IP elastici alla nuova istanza o farlo automaticamente, con una soluzione basata su hook del ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, consulta [gli indirizzi IP elastici](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Analogamente, quando l'istanza viene terminata, i relativi volumi EBS collegati vengono scollegati (o eliminati a seconda dell'attributo `DeleteOnTermination` del volume). È necessario collegare manualmente questi volumi EBS alla nuova istanza o farlo automaticamente con una soluzione basata su un hook del ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, consulta [Attach an Amazon EBS volume to an instance](#) nella Guida per l'utente di Amazon EBS.

Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica

Quando un controllo dello stato di Amazon EC2 Auto Scaling determina che un'istanza `InService` non è integra, la sostituisce con una nuova istanza. Il periodo di tolleranza per il controllo dell'integrità specifica il periodo di tempo minimo (in secondi) necessario per mantenere una nuova istanza in servizio prima di terminarla se risulta non integra.

Un esempio di caso d'uso potrebbe essere un requisito per Amazon EC2 Auto Scaling per evitare di intervenire se i controlli di integrità di Elastic Load Balancing falliscono e la causa è che l'istanza è ancora in fase di inizializzazione. I controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing vengono eseguiti in parallelo, a partire dal momento in cui l'istanza viene registrata con il sistema di bilanciamento del carico. Il periodo di prova impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di contrassegnare le istanze appena lanciate `Unhealthy` e di chiuderle inutilmente se non superano immediatamente questi controlli di integrità dopo l'ingresso nello stato `InService`.

Per impostazione predefinita, quando crei un gruppo con scalabilità automatica nella console il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità è 300 secondi. Il suo valore predefinito è 0 secondi quando si crea un gruppo Auto Scaling utilizzando AWS CLI o un SDK. Il valore 0 disattiva il periodo di tolleranza per il controllo dell'integrità.

L'impostazione di questo valore troppo alto riduce l'efficacia dei controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling. Se utilizzi un hook del ciclo di vita per l'avvio dell'istanza, puoi impostare il valore del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità su 0. Con i lifecycle hook, Amazon EC2 Auto Scaling offre un modo per assicurarsi che le istanze siano sempre inizializzate prima di entrare nello stato. InService Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Il periodo di tolleranza si applica alle seguenti istanze:

- Istanze appena avviate
- Istanze che vengono rimesse in servizio dopo essere state messe in standby
- Istanze che vengono collegate manualmente al gruppo

Important

Durante il periodo di prova del controllo dello stato di salute, se Amazon EC2 Auto Scaling rileva che un'istanza non si trova più nello EC2 running stato di Amazon, contrassegna immediatamente l'istanza Unhealthy e la sostituisce. Ad esempio, se interrompi un'istanza in un gruppo con dimensionamento automatico, questa viene contrassegnata come Unhealthy e viene sostituita.

Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo

Il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità può essere impostato per gruppi con scalabilità automatica nuovi ed esistenti.

Console

Per modificare il periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per un nuovo gruppo

Quando crei il gruppo Auto Scaling, inserisci la quantità di tempo (in secondi) nella pagina Configura opzioni avanzate, Health checks, Health check grace period. Questo è il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato.

AWS CLI

Per modificare il periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per un nuovo gruppo

Aggiungere l'`--health-check-grace-period` opzione al [create-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente configura il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità con un valore di **60** secondi per un nuovo gruppo con scalabilità automatica denominato **my-asg**.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-grace-period 60 ...
```

Console

Per modificare il periodo di tolleranza del controllo sanitario per un gruppo esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
5. In Health check grace period (Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità), inserisci il tempo, in secondi. Questo è il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato.
6. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Per modificare il periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per un gruppo esistente

Aggiungere l'`--health-check-grace-period` opzione al [update-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente configura il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità con un valore di **120** secondi per un gruppo con scalabilità automatica esistente denominato **my-asg**.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-grace-period 120
```

 Note

Consigliamo vivamente di impostare anche il riscaldamento dell'istanza predefinito per il gruppo con scalabilità automatica. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione della preparazione di default dell'istanza per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Monitora le istanze di Auto Scaling con volumi Amazon EBS danneggiati utilizzando controlli dello stato

Puoi attivare i controlli di integrità di Amazon EBS per il tuo gruppo Auto Scaling per assicurarti che Amazon Auto EC2 Scaling monitori l'intero sistema su cui viene eseguita l'applicazione.

Dopo aver attivato questi controlli di integrità, Amazon EC2 Auto Scaling riceve i risultati dei controlli EC2 dello stato di Amazon eseguiti sui volumi EBS collegati a un'istanza. Se un volume non è raggiungibile o non supera i controlli dello stato di I/O, il controllo di integrità avrà esito negativo e l'istanza corrispondente verrà considerata non integra. Quando Amazon EC2 Auto Scaling rileva un'istanza non integra, la sostituisce.

Questo argomento presuppone che tu abbia familiarità con i controlli di stato EBS allegati. In caso contrario, consulta la sezione [Attached EBS status checks](#) della Amazon EC2 User Guide per i dettagli. L'argomento seguente descrive come attivare i controlli di integrità di Amazon EC2 Auto Scaling che si basano sui controlli di stato EBS allegati.

 Note

Puoi attivare i controlli di integrità di Amazon EBS per tutti i tuoi gruppi di Auto Scaling. Tuttavia, questi controlli sanitari sono disponibili solo per le [istanze basate sul](#) sistema Nitro. AWS

Attiva i controlli sanitari di Amazon EBS per un gruppo

Puoi attivare i controlli di integrità di Amazon EBS per gruppi di Auto Scaling nuovi ed esistenti.

Console

Attivazione dei controlli sanitari di Amazon EBS per un nuovo gruppo

Quando crei il gruppo Auto Scaling, nella pagina Configura opzioni avanzate, per Controlli sanitari, Tipi di controlli sanitari aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli di integrità di Amazon EBS. Quindi, per Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

AWS CLI

Attivazione dei controlli sanitari di Amazon EBS per un nuovo gruppo

Aggiungi l'`--health-check-type` opzione al [create-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente specifica l'`--health-check-type` opzione **EBS** per un nuovo gruppo Auto Scaling denominato. *my-asg*

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-type "EBS" --health-check-grace-period 60 ...
```

È possibile specificare più valori per l'`--health-check-type` opzione. Ad esempio, per aggiungere i tipi di controlli di integrità di Amazon EBS ed Elastic Load Balancing, usa il comando seguente.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-type "EBS,ELB" --health-check-grace-period 60 ...
```

I nomi dei valori fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Console

Attivazione dei controlli di integrità di Amazon EBS per un gruppo esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.

4. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
5. Per i controlli sanitari, i tipi di controlli sanitari aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli sanitari di Amazon EBS.
6. In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
7. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Attivazione dei controlli di integrità di Amazon EBS per un gruppo esistente

Aggiungi l'-health-check-type opzione al [update-auto-scaling-group](#) comando. L'esempio seguente specifica l'-health-check-type opzione **EBS** per un gruppo Auto Scaling esistente denominato *my-asg*

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--health-check-type "EBS" --health-check-grace-period 60
```

Per utilizzare più tipi di controlli sanitari, è possibile specificare più valori (ad esempio **EBS**, **ELB**) per l'-health-check-type opzione.

I nomi dei valori fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Disattiva i controlli di integrità di Amazon EBS per un gruppo di Auto Scaling

L'argomento seguente descrive come disattivare i controlli di integrità di Amazon EBS per un gruppo di Auto Scaling. Se non hai più bisogno dei controlli sanitari di Amazon EBS, utilizza la seguente procedura per disattivarli.

Console

Disattivazione dei controlli sanitari di Amazon EBS per un gruppo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.

3. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
4. Per i controlli sanitari, Tipi di controlli sanitari aggiuntivi, deseleziona Attiva i controlli sanitari di Amazon EBS.
5. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Disattivazione dei controlli sanitari di Amazon EBS per un gruppo

Per aggiornare i controlli di integrità su un gruppo Auto Scaling in modo che non utilizzi più i controlli di integrità di Amazon EBS, usa il comando. [update-auto-scaling-group](#) Includi l'opzione `--health-check-type` e un valore pari a **EC2**.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-type "EC2"
```

Per disattivare i controlli di integrità di Amazon EBS senza disattivare altri tipi di controlli di integrità (come Elastic Load Balancing), devi specificarli invece di. **EC2** Ad esempio, per i controlli di integrità di Elastic Load Balancing, specifica **ELB** l'opzione `--health-check-type`.

I nomi dei valori fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.

Imposta un controllo dello stato personalizzato per il tuo gruppo Auto Scaling

Puoi utilizzare controlli sanitari personalizzati per integrare le opzioni di controllo dello stato esistenti fornite da Amazon EC2 Auto Scaling. Combinando controlli sanitari personalizzati con altri tipi di

controlli sanitari, puoi creare un sistema completo di monitoraggio sanitario personalizzato in base alle esigenze della tua applicazione.

Per iniziare, crea test personalizzati per verificare che le istanze del tuo gruppo Auto Scaling funzionino correttamente e siano in grado di gestire il traffico in entrata. Se il controllo dello stato che configuri rileva che un'istanza non risponde, contrassegna quella particolare istanza come `Unhealthy`, in modo che Amazon Auto EC2 Scaling la sostituisca immediatamente.

Puoi inviare lo stato di integrità di un'istanza direttamente ad Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando AWS CLI o un SDK. Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare per configurare lo stato AWS CLI di integrità di un'istanza e quindi verificare lo stato di integrità dell'istanza.

Utilizzate il [set-instance-health](#) comando seguente per impostare lo stato di integrità dell'istanza specificata su `Unhealthy`.

```
aws autoscaling set-instance-health --instance-id i-1234567890abcdef0 --health-status Unhealthy
```

Per impostazione predefinita, questo comando rispetta il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità. Tuttavia, è possibile sovrascrivere questo comportamento e non rispettare il periodo di tolleranza includendo l'opzione `--no-should-respect-grace-period`.

Utilizzate il [describe-auto-scaling-groups](#) comando seguente per verificare che lo stato di integrità dell'istanza sia `Unhealthy`.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-names my-asg
```

Di seguito è riportato un esempio di risposta che mostra che lo stato di integrità dell'istanza è pari `Unhealthy` e che l'istanza sta terminando.

```
{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      ....
      "Instances": [
        {
          "ProtectedFromScaleIn": false,
          "AvailabilityZone": "us-west-2a",
          "LaunchTemplate": {
```

```

        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcdef0"
    },
    "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "InstanceType": "t2.micro",
    "HealthStatus": "Unhealthy",
    "LifecycleState": "Terminating"
},
...
]
}

```

Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità

Utilizzando la procedura seguente, puoi visualizzare le informazioni su tutte le istanze sostituite a seguito di un controllo dell'integrità.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling crea una nuova attività di scalabilità per terminare l'istanza non integra e poi la interrompe. Mentre l'istanza viene terminata, un'altra attività di dimensionamento avvia una nuova istanza. Puoi modificare questo comportamento per iniziare a lanciare una nuova istanza il prima possibile utilizzando una politica di manutenzione dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di manutenzione delle istanze](#).

Console

Visualizzazione del motivo degli errori del controllo sanitario

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi Auto Scaling.

3. Nella scheda Activity (Attività) in Activity history (Cronologia attività), la colonna Status (Stato) indica se il gruppo con scalabilità automatica ha avviato o terminato correttamente le istanze.

Se ha terminato eventuali istanze non integre, il campo Cause (Causa) mostra la data e l'ora della terminazione e il motivo dell'errore di controllo dell'integrità. Ad esempio
At 2022-05-14T20:11:53Z an instance was taken out of service in

response to a user health-check. Questo messaggio indica che un controllo sanitario personalizzato ha contrassegnato l'istanza come non integra.

Per informazioni sugli errori dei controlli sanitari, consulta [Risolvi i problemi relativi alle istanze non integre in Amazon Auto Scaling EC2](#)

AWS CLI

Visualizzazione del motivo degli errori dei controlli sanitari

Utilizza il seguente comando [describe-scaling-activities](#).

```
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportato un esempio di risposta, in cui Cause è riportato il motivo dell'esito negativo del controllo sanitario.

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "4c65e23d-a35a-4e7d-b6e4-2eaa8753dc12",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Terminating EC2 instance: i-04925c838b6438f14",
      "Cause": "At 2021-04-01T21:48:35Z an instance was taken out of service in response to a user health-check.",
      "StartTime": "2021-04-01T21:48:35.859Z",
      "EndTime": "2021-04-01T21:49:18Z",
      "StatusCode": "Successful",
      "Progress": 100,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"us-west-2a\"...}",
      "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
    },
    ...
  ]
}
```

Per una descrizione dei campi nell'output, consulta [Activity](#) in Amazon EC2 Auto Scaling API Reference.

Per descrivere le attività di ridimensionamento dopo l'eliminazione del gruppo Auto Scaling, aggiungete `--include-deleted-groups` l'opzione al [describe-scaling-activities](#) comando.

Risolvi i problemi relativi alle istanze non integre in Amazon Auto Scaling EC2

Di seguito sono riportati i messaggi di errore restituiti da Amazon EC2 Auto Scaling, le possibili cause e i passaggi che puoi intraprendere per risolvere i problemi.

Per recuperare un messaggio di errore, consulta [Come visualizzare il motivo dei fallimenti dei controlli dell'integrità](#).

Messaggi di errore

- [Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un errore di controllo dello stato dell' EC2 istanza](#)
- [Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un controllo dello stato di EC2 salute che indicava che era stata chiusa o interrotta](#)
- [Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un errore di controllo dell'integrità del sistema ELB](#)
- [Altre risorse](#)

Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un errore di controllo dello stato dell' EC2 istanza

Problema: le istanze di Auto Scaling non superano i controlli di stato di Amazon EC2 .

Causa 1: se ci sono problemi che inducono Amazon EC2 a considerare danneggiate le istanze del tuo gruppo Auto Scaling, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce automaticamente le istanze come parte dei suoi controlli di integrità.

Soluzione 1: quando il controllo dello stato dell'istanza non riesce, in genere è necessario risolvere il problema autonomamente apportando modifiche alla configurazione dell'istanza fino a quando l'applicazione non presenta più problemi. Per risolvere il problema, eseguire queste fasi:

1. Crea manualmente un' EC2 istanza Amazon che non fa parte del gruppo Auto Scaling e analizza il problema. Per informazioni generali sull'analisi delle istanze danneggiate, consulta [Risoluzione dei problemi relativi alle istanze con controlli di stato non riusciti nella](#) Amazon User Guide. EC2

2. Dopo aver confermato che l'istanza è stata avviata correttamente ed è corretta, implementa una nuova configurazione di istanza priva di errori nel gruppo Auto Scaling.
3. Elimina l'istanza creata per evitare ulteriori addebiti sull'account AWS .

Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un controllo dello stato di EC2 salute che indicava che era stata chiusa o interrotta

Problema: le istanze di Auto Scaling che sono state arrestate, riavviate o terminate vengono sostituite.

Causa 1: un utente ha arrestato, riavviato o terminato manualmente l'istanza.

Soluzione 1: se è necessario arrestare o riavviare le istanze nel gruppo Auto Scaling, si consiglia di mettere prima le istanze in standby. Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#).

Causa 2: Amazon EC2 Auto Scaling tenta di sostituire le istanze Spot dopo che il servizio Amazon EC2 Spot ha interrotto le istanze, perché il prezzo Spot aumenta oltre il prezzo massimo o la capacità non è più disponibile.

Soluzione 2: non vi è alcuna garanzia che esista un'Istanza Spot per soddisfare la richiesta in un dato momento. Tuttavia, puoi provare a eseguire le operazioni indicate di seguito:

- Utilizza un prezzo istanza Spot massimo (possibilmente il prezzo on demand). Impostando un prezzo massimo più alto, il servizio Amazon EC2 Spot ha maggiori possibilità di avviare e mantenere la quantità di capacità richiesta.
- Aumenta il numero di pool di capacità diversi da cui è possibile avviare istanze eseguendo più tipi di istanza in più zone di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).
- Se utilizzi più tipi di istanza, è consigliabile attivare la caratteristica di ribilanciamento della capacità. Ciò è utile se desideri che il servizio Amazon EC2 Spot tenti di avviare una nuova istanza Spot prima che un'istanza in esecuzione venga terminata. Per ulteriori informazioni, consulta [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#).

Causa 3: con Capacity Blocks, Amazon EC2 chiude tutte le istanze ancora in esecuzione 30 minuti prima della fine del Capacity Block. Questa interruzione improvvisa fa sì che il gruppo Auto Scaling tenti di avviare nuove istanze per mantenere la capacità desiderata, anche se il Blocco di capacità sta per scadere.

Soluzione 3: per risolvere il problema, provate quanto segue:

- Riduci la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling per evitare che tenti di avviare nuove istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Ridimensionamento manuale per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Assicurati di eseguire la scalabilità nel gruppo Auto Scaling 30 minuti prima della fine del Blocco di capacità in modo da non riscontrare questo errore frequentemente. Assicurati che tutti gli hook del ciclo di vita siano stati completati 30 minuti prima della fine del Capacity Block. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzalo Capacity Blocks per carichi di lavoro di machine learning](#).

Un'istanza è stata messa fuori servizio in risposta a un errore di controllo dell'integrità del sistema ELB

Problema: le istanze di Auto Scaling potrebbero superare i EC2 controlli di stato. Tuttavia, potrebbero non riuscire i controlli di integrità Elastic Load Balancing per i gruppi di destinazione o i Classic Load Balancers con cui è registrato il gruppo Auto Scaling.

Causa 1: se il tuo gruppo Auto Scaling si basa sui controlli di integrità forniti da Elastic Load Balancing, Amazon Auto EC2 Scaling determina lo stato di integrità delle istanze controllando i risultati sia EC2 dei controlli di stato che dei controlli di integrità di Elastic Load Balancing. Il load balancer esegue controlli di integrità inviando una richiesta a ciascuna istanza e attendendo la risposta corretta o stabilendo una connessione con l'istanza. Un'istanza potrebbe non superare il controllo dell'integrità dell'Elastic Load Balancing perché in un'applicazione in esecuzione sull'istanza si sono verificati problemi per cui il load balancer considera l'istanza fuori servizio.

Soluzione 1: come superare i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing:

- Verifica che le impostazioni del controllo dell'integrità dei gruppi di destinazione siano configurate correttamente. È possibile definire le impostazioni di controllo dell'integrità per il load balancer per ciascun gruppo di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura i controlli sanitari per gli obiettivi](#).
- Verifica i codici di successo relativi al load balancer e accertati che l'applicazione sia configurata per restituire tali codici in caso di esito positivo.
- Verifica che i gruppi di sicurezza per il load balancer e il gruppo Auto Scaling siano configurati correttamente.
- Verifica che il load balancer sia configurato nelle stesse zone di disponibilità del gruppo Auto Scaling.

Soluzione 2: aggiorna il gruppo Auto Scaling per disattivare i controlli di integrità Elastic Load Balancing. Per istruzioni su come disabilitare questi controlli di integrità, consulta. [Collega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling](#)

Causa 2: c'è una mancata corrispondenza tra il periodo di prova del controllo dell'integrità e l'ora di avvio dell'istanza.

Soluzione 3: modificate il periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per il gruppo Auto Scaling. Imposta il periodo di prova su un periodo di tempo sufficientemente lungo da supportare il numero di controlli di integrità consecutivi con esito positivo necessari prima che Elastic Load Balancing consideri integra un'istanza appena lanciata. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Altre risorse

Se hai un problema diverso, consulta i seguenti AWS re:Post articoli per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi:

- [Perché Amazon EC2 Auto Scaling ha interrotto un'istanza?](#)
- [Perché Amazon EC2 Auto Scaling non ha terminato un'istanza non integra?](#)

AWS Health Dashboard notifiche per Amazon EC2 Auto Scaling

Il tuo AWS Health Dashboard fornisce supporto per le notifiche provenienti da Amazon EC2 Auto Scaling. Queste notifiche offrono una panoramica dettagliata e soluzioni specifiche per problematiche a livello di prestazioni o di disponibilità delle risorse che potrebbero interessare le applicazioni. Sono attualmente disponibili solo gli eventi specifici dei gruppi di sicurezza e dei modelli di avvio mancanti.

AWS Health Dashboard Fa parte del AWS Health servizio. Questo servizio non richiede l'installazione e può essere visualizzato da qualsiasi utente autenticato nell'account. Per ulteriori informazioni, consulta [Guida introduttiva alla AWS Health dashboard](#).

Se visualizzi un messaggio simile a uno dei seguenti, questo deve essere gestito come un allarme su cui intervenire.

Esempio: il dimensionamento orizzontale del gruppo Auto Scaling non sta avendo luogo a causa di un gruppo di sicurezza mancante

Hello,

At 2020-01-11 04:00 UTC, we detected an issue with your Auto Scaling group [ARN] in Account AWS 123456789012.

A security group associated with this Auto Scaling group cannot be found. Each time a scale out operation is performed, it will be prevented until you make a change that fixes the issue.

We recommend that you review and update your Auto Scaling group configuration to change the launch template or launch configuration that depends on the unavailable security group.

Sincerely,
Amazon Web Services

Esempio: il dimensionamento orizzontale del gruppo Auto Scaling non sta avendo luogo a causa di un modello di avvio mancante

Hello,

At 2021-05-11 04:00 UTC, we detected an issue with your Auto Scaling group [ARN] in Account AWS 123456789012.

The launch template associated with this Auto Scaling group cannot be found. Each time a scale out operation is performed, it will be prevented until you make a change that fixes the issue.

We recommend that you review and update your Auto Scaling group configuration and specify an existing launch template to use.

Sincerely,
Amazon Web Services

Monitora le CloudWatch metriche per i gruppi e le istanze di Auto Scaling

Le metriche sono il concetto fondamentale in Amazon CloudWatch. Una metrica rappresenta un insieme di punti dati ordinati nel tempo su cui vengono pubblicati. CloudWatch pensa a un parametro come a una variabile da monitorare e ai punti di dati come i valori di questa variabile nel tempo. Puoi utilizzare questi parametri per verificare che le prestazioni del sistema siano quelle previste.

Le metriche di Amazon EC2 Auto Scaling che raccolgono informazioni sui gruppi di Auto Scaling si trovano nel namespace. `AWS/AutoScaling` I parametri delle EC2 istanze Amazon che raccolgono la CPU e altri dati di utilizzo dalle istanze di Auto Scaling si trovano nel namespace. `AWS/EC2`

La console Amazon EC2 Auto Scaling mostra una serie di grafici per le metriche di gruppo e le metriche aggregate delle istanze per il gruppo. A seconda delle tue esigenze, potresti preferire accedere ai dati per i gruppi e le istanze di Auto Scaling da Amazon CloudWatch anziché dalla console Amazon Auto Scaling EC2 .

Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).

Indice

- [Visualizza i grafici di monitoraggio nella console Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#)

Visualizza i grafici di monitoraggio nella console Amazon EC2 Auto Scaling

Nella sezione Amazon EC2 Auto Scaling della EC2 console Amazon, puoi monitorare l' minute-by-minute avanzamento dei singoli gruppi di Auto Scaling utilizzando i parametri. CloudWatch

Puoi monitorare i seguenti tipi di parametri:

- Auto Scaling metrics (Parametri di Auto Scaling): i parametri di Auto Scaling sono attivati solo quando li si abilita. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica \(console\)](#). Quando i parametri di Auto Scaling sono abilitati, i grafici di monitoraggio mostrano i dati pubblicati con granularità di un minuto per i parametri di Auto Scaling.
- EC2 metriche: le metriche delle EC2 istanze Amazon sono sempre abilitate. Se il monitoraggio dettagliato è abilitato, i grafici di monitoraggio mostrano i dati pubblicati con granularità di un minuto

per i parametri dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#).

Per visualizzare i grafici di monitoraggio utilizzando la console Amazon EC2 Auto Scaling

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con scalabilità automatica per il quale si desidera visualizzare i parametri.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling groups (Gruppi Auto Scaling).

3. Scegliere la scheda Monitoring (Monitoraggio).

Amazon EC2 Auto Scaling mostra grafici di monitoraggio per le metriche di Auto Scaling.

4. Per visualizzare i grafici di monitoraggio delle metriche aggregate delle istanze per il gruppo, scegli. EC2

Operazioni del grafico

- Passa il mouse su un punto dati per visualizzare un pop-up di dati per un determinato periodo in UTC.
- Per ingrandire un grafico, scegli Enlarge (Ingrandisci) dallo strumento menu (i tre punti verticali) nella parte superiore destra del grafico. In alternativa, scegli l'icona di ingrandimento nella parte superiore del grafico.
- Regola il periodo di tempo per i dati visualizzati nel grafico selezionando uno dei valori predefiniti del periodo di tempo. Se il grafico viene ingrandito, è possibile scegliere Custom (Personalizzato) per definire il periodo di tempo.
- Scegli Update (Aggiorna) dallo strumento menu per aggiornare i dati in un grafico.
- Trascina il cursore sui dati del grafico per selezionare un intervallo specifico. È quindi possibile scegliere Apply time range (Applica intervallo di tempo) nello strumento menu.
- Scegliete Visualizza registri dallo strumento del menu per visualizzare i flussi di log associati (se presenti) nella console. CloudWatch
- Per visualizzare un grafico CloudWatch, scegli Visualizza nelle metriche dallo strumento del menu. Verrai indirizzato alla CloudWatch pagina relativa al grafico. Qui è possibile visualizzare ulteriori

informazioni o accedere a informazioni cronologiche per comprendere meglio come il gruppo con scalabilità automatica è cambiato per un periodo prolungato.

Parametri grafici per i gruppi Auto Scaling

Dopo aver creato un gruppo Auto Scaling, puoi aprire la console Amazon Auto EC2 Scaling e visualizzare i grafici di monitoraggio per il gruppo nella scheda Monitoraggio.

Nella sezione Auto Scaling, i parametri grafici includono i seguenti parametri. Questi parametri forniscono misurazioni che possono essere indicatori di un potenziale problema, come ad esempio il numero di istanze di terminazione o il numero di istanze in sospeso. Le definizioni di questi parametri sono riportate in [CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Display name (Nome visualizzato)	CloudWatch nome della metrica
Dimensione minima gruppo	GroupMinSize
Dimensione massima gruppo	GroupMaxSize
Capacità desiderata	GroupDesiredCapacity
Istanze in esecuzione	GroupInServiceInstances
Istanze in sospeso	GroupPendingInstances
Istanze in standby	GroupStandbyInstances
Istanze in terminazione	GroupTerminatingInstances
Istanze totali	GroupTotalInstances

Nella EC2sezione, puoi trovare le seguenti metriche grafiche basate sui parametri chiave delle prestazioni per le tue istanze Amazon EC2 . Queste EC2 metriche sono un insieme di metriche per tutte le istanze del gruppo. Puoi trovare le definizioni di questi parametri in [Elenca i CloudWatch parametri disponibili per le tue istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Display name (Nome visualizzato)	CloudWatch nome della metrica
Utilizzo CPU	CPUUtilization
Letture del disco	DiskReadBytes
Operazioni di lettura del disco	DiskReadOps
Scritture del disco	DiskWriteBytes
Operazioni di scrittura del disco	DiskWriteOps
Rete in ingresso	NetworkIn
Rete in uscita	NetworkOut
Status Check Failed (Any) (Verifica stato non riuscita (qualsiasi))	StatusCheckFailed
Status Check Failed (Instance) (Verifica stato non riuscita (istanza))	StatusCheckFailed_Instance
Status Check Failed (System) (Verifica stato non riuscita (sistema))	StatusCheckFailed_System

Inoltre, alcuni parametri sono disponibili per casi d'uso specifici nei parametri del grafico dimensionamento automatico.

I parametri seguenti sono utili per il gruppo che usa pesi che definiscono il contributo di ogni istanza alla capacità desiderata del gruppo in termini di numero di unità. Le definizioni di questi parametri sono riportate in [CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Display name (Nome visualizzato)	CloudWatch nome metrico
Unità di capacità in servizio	GroupInServiceCapacity
Unità di capacità in sospeso	GroupPendingCapacity
Unità di capacità in standby	GroupStandbyCapacity
Unità di capacità in terminazione	GroupTerminatingCapacity
Unità di capacità totali	GroupTotalCapacity

I seguenti parametri sono utili se il gruppo utilizza la funzione [pool caldo](#). Le definizioni di questi parametri sono riportate in [CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Display name (Nome visualizzato)	CloudWatch nome metrico
Dimensione minima del pool caldo	WarmPoolMinSize
Capacità desiderata del pool caldo	WarmPoolDesiredCapacity
Unità di capacità in attesa del pool caldo	WarmPoolPendingCapacity
Unità di capacità in terminazione del pool caldo	WarmPoolTerminatingCapacity
Unità di capacità preparate del pool caldo	WarmPoolWarmedCapacity
Unità di capacità totali del pool caldo avviate	WarmPoolTotalCapacity

Display name (Nome visualizzato)	CloudWatch nome metrico
Capacità desiderata del gruppo e del pool caldo	GroupAndWarmPoolDesiredCapacity
Unità di capacità totali del gruppo e del pool caldo avviate	GroupAndWarmPoolTotalCapacity

Risorse correlate

- Per monitorare i parametri per istanza, consulta i [parametri Graph per le tue istanze](#) nella Amazon User Guide. EC2
- CloudWatch le dashboard sono home page personalizzabili nella console. CloudWatch Puoi utilizzare queste pagine per monitorare le risorse in un'unica visualizzazione, comprese quelle distribuite in diverse Regioni. Puoi utilizzare i CloudWatch dashboard per creare visualizzazioni personalizzate delle metriche e degli allarmi relativi alle tue risorse. AWS Per ulteriori informazioni, consulta la [Amazon CloudWatch User Guide](#).

CloudWatch Parametri Amazon per Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling pubblica le seguenti metriche nel namespace. AWS/AutoScaling I parametri effettivi del gruppo con dimensionamento automatico rese disponibili dipenderanno dal fatto che i parametri di gruppo siano abilitati e dai parametri di gruppo abilitati. I parametri del gruppo sono disponibili con granularità di un minuto senza costi aggiuntivi, ma è necessario abilitarli.

Quando abiliti le metriche di gruppo Auto Scaling, Amazon EC2 Auto Scaling invia dati campionati CloudWatch ogni minuto con la massima diligenza. In rari casi, quando si verifica un'interruzione del servizio, CloudWatch i dati non vengono ripristinati per colmare le lacune nella cronologia delle metriche di gruppo.

Indice

- [Parametri del gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Dimensioni per parametri del gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Parametri e dimensioni di dimensionamento predittivo](#)

- [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica \(console\)](#)
- [Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica \(AWS CLI\)](#)

Parametri del gruppo con scalabilità automatica

Con questi parametri, si ottiene una visibilità quasi continua nella cronologia del gruppo con scalabilità automatica, ad esempio le modifiche delle dimensioni del gruppo nel tempo.

Parametro	Descrizione
GroupMinSize	Dimensione minima del gruppo con scalabilità automatica. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupMaxSize	Dimensione massima del gruppo con scalabilità automatica. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupDesiredCapacity	Numero di istanze che il gruppo con scalabilità automatica tenta di gestire. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupInServiceInstances	Numero di istanze in esecuzione come parte del gruppo con scalabilità automatica. Questo parametro non include istanze in sospeso o in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupPendingInstances	Numero di istanze in sospeso. Un'istanza in sospeso non è ancora operativa. Questo parametro non include istanze operative o in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.

Parametro	Descrizione
GroupStandbyInstances	Il numero di istanze con stato Standby. Le istanze in questo stato sono ancora in esecuzione ma non attivamente operative. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupTerminatingInstances	Numero di istanze che sono in corso di terminazione. Questa metrica non include le istanze che sono in servizio, in sospeso o che stanno tornando a un pool caldo dopo la scalabilità del gruppo Auto Scaling. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupTotalInstances	Numero totale di istanze nel gruppo con scalabilità automatica. Questo parametro identifica il numero di istanze operative, in sospeso e in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.

Quando configuri un gruppo di istanze miste per misurare la capacità desiderata in unità diverse, ad esempio assegnando pesi in base al numero di vCPU di ciascun tipo di istanza, i seguenti parametri contano il numero di unità utilizzate dal gruppo con dimensionamento automatico. Se non hai configurato un gruppo di istanze miste per misurare la capacità desiderata in unità diverse, i parametri seguenti sono uguali ai parametri corrispondenti definiti nella tabella precedente. Per ulteriori informazioni, consulta [Panoramica della configurazione per la creazione di un gruppo di istanze miste](#).

Parametro	Descrizione
GroupInServiceCapacity	Numero di unità di capacità in esecuzione come parte del gruppo con scalabilità automatica.

Parametro	Descrizione
	Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupPendingCapacity	Numero di unità di capacità in sospeso. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupStandbyCapacity	Numero di unità di capacità in stato Standby. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupTerminatingCapacity	Il numero di unità di capacità in fase di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupTotalCapacity	Il numero totale di unità di capacità nel gruppo con scalabilità automatica. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.

Amazon EC2 Auto Scaling riporta anche le seguenti metriche per i gruppi di Auto Scaling che dispongono di un pool caldo. Per ulteriori informazioni, consulta [Riduci la latenza per le applicazioni con tempi di avvio lunghi utilizzando pool caldi](#).

Parametro	Descrizione
WarmPoolMinSize	Dimensione minima del warm pool. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
WarmPoolDesiredCapacity	La quantità di capacità che Amazon EC2 Auto Scaling tenta di mantenere nel pool caldo.

Parametro	Descrizione
	Equivale alla dimensione massima del gruppo con scalabilità automatica meno la capacità desiderata o, se impostata, alla capacità massima preparata del gruppo con scalabilità automatica meno la capacità desiderata. Tuttavia, quando la dimensione minima del warm pool è uguale o superiore alla differenza tra le dimensioni massime (o, se impostata, la capacità massima preparata) e la capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica, la capacità desiderata del warm pool sarà equivalente a <code>WarmPoolMinSize</code>. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
<code>WarmPoolPendingCapacity</code>	La quantità di capacità nel warm pool in sospeso. Ciò include le istanze che tornano a un pool caldo dopo la scalabilità del gruppo Auto Scaling. Questo parametro non include istanze in funzione, arrestate o in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
<code>WarmPoolTerminatingCapacity</code>	La quantità di capacità nel warm pool in fase di terminazione. Questo parametro non include istanze in funzione, arrestate o in sospeso. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
<code>WarmPoolWarmedCapacity</code>	La quantità di capacità disponibile per accedere al gruppo con scalabilità automatica durante l'aumento orizzontale. Questo parametro non include istanze in sospeso o in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.

Parametro	Descrizione
WarmPoolTotalCapacity	La capacità totale del warm pool, incluse le istanze in funzione, arrestate, in sospeso o in corso di terminazione. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupAndWarmPoolDesiredCapacity	La capacità desiderata del gruppo con scalabilità automatica e del warm pool combinata. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.
GroupAndWarmPoolTotalCapacity	La capacità totale del gruppo con scalabilità automatica e del warm pool combinata. Sono incluse le istanze in funzione, arrestate, in sospeso, in corso di terminazione o in servizio. Criteri di creazione di report: segnalato se è abilitata la raccolta dei parametri.

Dimensioni per parametri del gruppo con scalabilità automatica

È possibile utilizzare le seguenti dimensioni per perfezionare i parametri elencati nelle tabelle precedenti.

Dimensione	Descrizione
AutoScalingGroupName	Filtri sul nome di un gruppo con scalabilità automatica.

Parametri e dimensioni di dimensionamento predittivo

Lo spazio dei nomi AWS/AutoScaling include i parametri descritti di seguito per il dimensionamento predittivo.

I parametri sono disponibili con una risoluzione di un'ora.

È possibile valutare l'accuratezza delle previsioni confrontando i valori previsti con i valori effettivi. Per ulteriori informazioni sulla valutazione dell'accuratezza delle previsioni tramite questi parametri, consulta [Monitora le metriche di scalabilità predittiva con CloudWatch](#).

Parametro	Descrizione	Dimensioni
PredictiveScalingLoadForecast	La quantità di carico che si prevede venga generata dall'applicazione. Le statistiche Average, Minimum e Maximum sono utili, ma la statistica Sum non lo è. Criteri di reporting: riportato dopo la creazione della previsione iniziale.	AutoScalingGroupName , PolicyName , PairIndex
PredictiveScalingCapacityForecast	La quantità prevista di capacità necessaria per soddisfare la domanda delle applicazioni. Questo si basa sulla previsione del carico e sul livello di utilizzo target a cui si desidera mantenere le istanze Auto Scaling. Le statistiche Average, Minimum e Maximum sono utili, ma la statistica Sum non lo è. Criteri di reporting: riportato dopo la creazione della previsione iniziale.	AutoScalingGroupName , PolicyName
PredictiveScalingMetricPairCorrelation	La correlazione tra il parametro di dimensionamento e la media per istanza del parametro di carico. Il dimensionamento predittivo presuppone un'elevata correlazione. Pertanto, se si osserva un valore basso per questo parametro, è consigliabile non utilizzare una coppia di parametri. Le statistiche Average, Minimum e Maximum sono utili, ma la statistica Sum non lo è.	AutoScalingGroupName , PolicyName , PairIndex

Parametro	Descrizione	Dimensioni
	Criteri di reporting: riportato dopo la creazione della previsione iniziale.	

Note

La `PairIndex` dimensione restituisce le informazioni associate all'indice della coppia di metriche di scalabilità del carico assegnata da Amazon Auto Scaling. EC2 Attualmente, l'unico valore valido è 0.

Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (console)

Come abilitare i parametri del gruppo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Monitoring (Monitoraggio), seleziona la casella di controllo Auto Scaling group metrics collection (Raccolta di parametri del gruppo con scalabilità automatica), Enable (Abilita), nella parte superiore della pagina, sotto Auto Scaling.

Come disabilitare i parametri del gruppo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona il gruppo con scalabilità automatica.
3. Nella scheda Monitoring (Monitoraggio), deseleziona la casella di controllo Auto Scaling group metrics collection (Raccolta di parametri del gruppo con scalabilità automatica), Enable (Abilita).

Abilitazione dei parametri del gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)

Abilitazione dei parametri del gruppo con dimensionamento automatico

Abilita uno o più parametri di gruppo utilizzando il [enable-metrics-collection](#) comando. Ad esempio, il comando seguente abilita un singolo parametro per il gruppo con dimensionamento automatico specificato.

```
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg \  
--metrics GroupDesiredCapacity --granularity "1Minute"
```

Se ometti l'opzione `--metrics`, tutti i parametri saranno abilitati.

```
aws autoscaling enable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg \  
--granularity "1Minute"
```

Come disabilitare i parametri del gruppo con dimensionamento automatico

Utilizzate il [disable-metrics-collection](#) comando per disabilitare tutte le metriche di gruppo.

```
aws autoscaling disable-metrics-collection --auto-scaling-group-name my-asg
```

Configurare il monitoraggio per le istanze Auto Scaling

Amazon EC2 raccoglie ed elabora i dati grezzi dalle istanze in metriche leggibili e quasi in tempo reale che descrivono la CPU e altri dati di utilizzo per il tuo gruppo Auto Scaling. È possibile configurare l'intervallo per il monitoraggio di questi parametri scegliendo la granularità di un minuto o cinque minuti.

Il monitoraggio dell'istanza viene attivato ogni volta che viene avviata un'istanza, utilizzando il monitoraggio di base (granularità di cinque minuti) o il monitoraggio dettagliato (granularità di un minuto). Per il monitoraggio dettagliato, sono previsti costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consulta [CloudWatch i prezzi di Amazon](#) e [il monitoraggio dell'utilizzo delle istanze CloudWatch](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Prima di creare un gruppo con scalabilità automatica, è necessario creare un modello di avvio o una configurazione di avvio per consentire il tipo di monitoraggio appropriato per l'applicazione. Se aggiungi una politica di scalabilità al tuo gruppo, ti consigliamo vivamente di utilizzare un monitoraggio dettagliato per ottenere dati metrici per EC2 le istanze con una granularità di un minuto, in modo da ottenere una risposta più rapida alle variazioni di carico.

Indice

- [Abilitazione del monitoraggio dettagliato \(console\)](#)
- [Abilitazione del monitoraggio dettagliato \(AWS CLI\)](#)
- [Passaggio tra il monitoraggio di base e quello dettagliato](#)
- [Raccogli metriche aggiuntive utilizzando l'agente CloudWatch](#)

Abilitazione del monitoraggio dettagliato (console)

Per impostazione predefinita, il monitoraggio di base è abilitato quando si utilizza AWS Management Console per creare un modello di avvio o una configurazione di avvio.

Come abilitare il monitoraggio dettagliato in un modello di avvio

Quando crei il modello di lancio utilizzando AWS Management Console, nella sezione Dettagli avanzati, per CloudWatchMonitoraggio dettagliato, scegli Abilita. In caso contrario, il monitoraggio di base è abilitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).

Come abilitare il monitoraggio dettagliato in una configurazione di avvio

Quando crei la configurazione di avvio utilizzando AWS Management Console, nella sezione Configurazione aggiuntiva, seleziona Abilita il monitoraggio dettagliato dell' EC2 istanza all'interno CloudWatch. In caso contrario, il monitoraggio di base è abilitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una configurazione di avvio](#).

Abilitazione del monitoraggio dettagliato (AWS CLI)

Per impostazione predefinita, il monitoraggio base viene abilitato al momento della creazione di un modello di avvio utilizzando il parametro AWS CLI. Il monitoraggio dettagliato viene abilitato per impostazione predefinita al momento della creazione di una configurazione di avvio tramite la AWS CLI.

Come abilitare il monitoraggio dettagliato in un modello di avvio

Per i modelli di avvio, utilizza il comando [create-launch-template](#) e trasferisci un file JSON contenente le informazioni per la creazione del modello di avvio. Per abilitare rispettivamente il monitoraggio dettagliato e il monitoraggio base, imposta l'attributo di monitoraggio su "Monitoring": {"Enabled":true} o su "Monitoring":{"Enabled":false}.

Come abilitare il monitoraggio dettagliato in una configurazione di avvio

Per le configurazioni di avvio, utilizza il comando [create-launch-configuration](#) con l'opzione `--instance-monitoring`. Imposta questa opzione su `true` o `false` per abilitare rispettivamente il monitoraggio dettagliato e il monitoraggio base.

```
--instance-monitoring Enabled=true
```

Passaggio tra il monitoraggio di base e quello dettagliato

Per modificare il tipo di monitoraggio abilitato sulle nuove EC2 istanze, aggiorna il modello di avvio o aggiorna il gruppo Auto Scaling per utilizzare un nuovo modello di avvio o una nuova configurazione di avvio. Le istanze esistenti continuano a utilizzare il tipo di monitoraggio precedentemente abilitato. Per aggiornare tutte le istanze, terminale in modo che vengano sostituite dal gruppo con scalabilità automatica o aggiornale singolarmente utilizzando i comandi [monitor-instances](#) e [unmonitor-instances](#).

Note

Con le funzioni di aggiornamento dell'istanza e di durata massima dell'istanza, è inoltre possibile sostituire tutte le istanze nel gruppo con scalabilità automatica per avviare nuove istanze che utilizzano la nuova configurazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Sostituisci le istanze nel tuo gruppo Auto Scaling](#).

Quando passi dal monitoraggio di base a quello dettagliato:

Se hai CloudWatch allarmi associati alle politiche di scalabilità a fasi o a politiche di scalabilità semplici per il tuo gruppo Auto Scaling, usa il [put-metric-alarm](#) comando per aggiornare ogni allarme. Fai in modo che ogni periodo corrisponda al tipo di monitoraggio (300 secondi per il monitoraggio base e 60 secondi per il monitoraggio dettagliato). Se passi dal monitoraggio dettagliato al monitoraggio base, ma non aggiorni gli allarmi in modo che corrispondano al periodo di cinque minuti, essi continuano a controllare le statistiche ogni minuto. Potrebbero non trovare dati disponibili per quattro periodi ogni cinque.

Raccogli metriche aggiuntive utilizzando l'agente CloudWatch

Per raccogliere metriche a livello di sistema operativo come la memoria disponibile e utilizzata, è necessario installare l'agente. CloudWatch Potrebbe essere applicato un costo aggiuntivo. Puoi utilizzare l' CloudWatch agente per raccogliere sia i parametri di sistema che i file di registro dalle

EC2 istanze Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta le [metriche raccolte dall' CloudWatch agente](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

Registra le chiamate API Amazon EC2 Auto Scaling con AWS CloudTrail

Amazon EC2 Auto Scaling è integrato con [AWS CloudTrail](#), un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, ruolo o un. Servizio AWS CloudTrail acquisisce le chiamate API per Auto Scaling come eventi. Le chiamate acquisite includono chiamate provenienti da AWS Management Console e chiamate di codice alle operazioni dell'API Auto Scaling. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, è possibile determinare la richiesta effettuata ad Auto Scaling, l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, quando è stata effettuata e dettagli aggiuntivi.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali utente root o utente.
- Se la richiesta è stata effettuata per conto di un utente del Centro identità IAM.
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro Servizio AWS.

CloudTrail è attivo nel tuo account Account AWS quando crei l'account e hai automaticamente accesso alla cronologia degli CloudTrail eventi. La cronologia CloudTrail degli eventi fornisce un record visualizzabile, ricercabile, scaricabile e immutabile degli ultimi 90 giorni di eventi di gestione registrati in un. Regione AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con la cronologia degli CloudTrail eventi](#) nella Guida per l'utente.AWS CloudTrail Non sono CloudTrail previsti costi per la visualizzazione della cronologia degli eventi.

Per un registro continuo degli eventi degli Account AWS ultimi 90 giorni, crea un percorso.

CloudTrail sentieri

Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Tutti i percorsi creati utilizzando il AWS Management Console sono multiregionali. È possibile creare un trail per una singola Regione o per più Regioni tramite AWS CLI. La creazione di un percorso multiregionale è consigliata in quanto consente di registrare l'intera attività del proprio Regioni AWS account.

Se si crea un trail per una singola Regione, è possibile visualizzare solo gli eventi registrati nella Regione AWS del trail. Per ulteriori informazioni sui trail, consulta [Creating a trail for your Account AWS](#) e [Creating a trail for an organization](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudTrail.

Puoi inviare gratuitamente una copia dei tuoi eventi di gestione in corso al tuo bucket Amazon S3 CloudTrail creando un percorso, tuttavia ci sono costi di storage di Amazon S3. [Per ulteriori informazioni sui CloudTrail prezzi, consulta la pagina Prezzi.AWS CloudTrail](#) Per informazioni sui prezzi di Amazon S3, consulta [Prezzi di Amazon S3](#).

Eventi di gestione di Auto Scaling in CloudTrail

[Gli eventi](#) di gestione forniscono informazioni sulle operazioni di gestione eseguite sulle risorse dell'ambiente. Account AWS Queste operazioni sono definite anche operazioni del piano di controllo (control-plane). Per impostazione predefinita, CloudTrail registra gli eventi di gestione.

Amazon EC2 Auto Scaling registra tutte le operazioni del piano di controllo Auto Scaling come eventi di gestione. Per un elenco delle operazioni del piano di controllo di Amazon EC2 Auto Scaling a cui Auto Scaling registra CloudTrail, consulta il riferimento all'API Amazon [Auto EC2 Scaling](#).

Esempi di eventi Auto Scaling

Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'operazione API richiesta, la data e l'ora dell'operazione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi gli eventi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra un CloudTrail evento che dimostra l>CreateLaunchConfigurationoperazione.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
```



```

        "creationDate": "2018-08-21T17:05:42Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-08-21T17:07:49Z",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateLaunchConfiguration",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Coral/Jakarta",
  "requestParameters": {
    "ebsOptimized": false,
    "instanceMonitoring": {
      "enabled": false
    },
    "instanceType": "t2.micro",
    "keyName": "EC2-key-pair-oregon",
    "blockDeviceMappings": [
      {
        "deviceName": "/dev/xvda",
        "ebs": {
          "deleteOnTermination": true,
          "volumeSize": 8,
          "snapshotId": "snap-01676e0a2c3c7de9e",
          "volumeType": "gp2"
        }
      }
    ],
    "launchConfigurationName": "launch_configuration_1",
    "imageId": "ami-6cd6f714d79675a5",
    "securityGroups": [
      "sg-00c429965fd921483"
    ]
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "0737e2ea-fb2d-11e3-bfd8-99133058e7bb",
  "eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-b38835ab61cb",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

```

Per informazioni sul contenuto dei CloudTrail record, consultate il [contenuto dei CloudTrail record](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.

Chiamate Auto Scaling attive RemoveAction CloudWatch

Il AWS CloudTrail registro potrebbe mostrare che Auto Scaling chiama l' CloudWatch `RemoveActionAPI` quando Auto Scaling richiede di rimuovere l' CloudWatch azione di ridimensionamento automatico da un allarme. Ciò potrebbe accadere se si annulla la registrazione di un obiettivo scalabile, si elimina una politica di ridimensionamento o se un allarme richiama una politica di ridimensionamento inesistente.

Opzioni di notifica Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling

Puoi configurare il tuo gruppo Auto Scaling per avvisarti di eventi importanti che influiscono sulla tua applicazione. Con le notifiche, puoi anche eliminare il polling e non riscontrerai l'`RequestLimitExceeded` errore che a volte deriva dal polling.

Esistono due modi per ricevere notifiche su Amazon EC2 Auto Scaling:

- Amazon Simple Notification Service: Amazon SNS può avvisarti quando il tuo gruppo Auto Scaling avvia o chiude le istanze. Le notifiche Amazon SNS possono essere solo attivate o disattivate. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon SNS e Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Amazon EventBridge: EventBridge fornisce notifiche più avanzate, basate sugli eventi, corrispondenti a criteri specifici e inviate a una varietà di destinazioni, tra cui Amazon SNS. EventBridge può anche monitorare una gamma più ampia di eventi di Auto Scaling per un monitoraggio più preciso. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#).

Facoltativamente, puoi utilizzare le notifiche con lifecycle hook per eseguire azioni personalizzate sulle istanze durante l'avvio o la chiusura. Per ulteriori informazioni su come configurare le notifiche da utilizzare con i lifecycle hook, consulta. [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Amazon SNS e Amazon EC2 Auto Scaling

Questa sezione mostra come utilizzare Amazon SNS per monitorare quando il gruppo Auto Scaling avvia o chiude le istanze.

Ad esempio, se configuri il gruppo con scalabilità automatica affinché utilizzi il tipo di notifica `autoscaling: EC2_INSTANCE_TERMINATE` e il gruppo con scalabilità automatica termina un'istanza, viene inviata una notifica e-mail. Questa e-mail contiene i dettagli dell'istanza terminata, ad esempio il suo ID e il motivo della terminazione.

Tieni presente che quando Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge o rimuove istanze dal gruppo, ti vengono inviate notifiche relative a queste modifiche, con una notifica inviata per istanza. Tuttavia, l'invio di queste notifiche avviene con la massima diligenza possibile e le istanze potrebbero comunque fallire dopo la notifica iniziale, ad esempio se un successivo controllo dello stato di salute fallisce. Per ulteriori informazioni sulla procedura di controllo dello stato di salute, vedere [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#)

Per ulteriori informazioni su Amazon SNS in generale, consulta la [Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#).

Indice

- [Notifiche SNS](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
 - [Creare un argomento Amazon SNS](#)
 - [Sottoscrizione all'argomento Amazon SNS](#)
 - [Conferma la sottoscrizione ad Amazon SNS](#)
 - [Configurazione del gruppo con scalabilità automatica per l'invio di notifiche](#)
 - [Test della notifica](#)
 - [Eliminazione della configurazione delle notifiche](#)
- [Policy della chiave per un argomento Amazon SNS crittografato](#)

Notifiche SNS

Amazon EC2 Auto Scaling supporta l'invio di notifiche Amazon SNS quando si verificano i seguenti eventi.

Evento	Descrizione
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH	Avvio dell'istanza riuscito
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR	Avvio dell'istanza non riuscito
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE	Terminazione dell'istanza riuscita

Evento	Descrizione
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR	Terminazione dell'istanza non riuscita

Il messaggio include le informazioni seguenti:

- Event: l'evento.
- AccountId: l'ID account Amazon Web Services.
- AutoScalingGroupName: il nome del gruppo con dimensionamento automatico.
- AutoScalingGroupARN: l'ARN del gruppo con scalabilità automatica.
- EC2InstanceId— L'ID dell'istanza. EC2

Per esempio:

```
Service: AWS Auto Scaling
Time: 2016-09-30T19:00:36.414Z
RequestId: 4e6156f4-a9e2-4bda-a7fd-33f2ae528958
Event: autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
AccountId: 123456789012
AutoScalingGroupName: my-asg
AutoScalingGroupARN: arn:aws:autoscaling:region:123456789012:autoScalingGroup...
ActivityId: 4e6156f4-a9e2-4bda-a7fd-33f2ae528958
Description: Launching a new EC2 instance: i-0598c7d356eba48d7
Cause: At 2016-09-30T18:59:38Z a user request update of AutoScalingGroup constraints
to ...
StartTime: 2016-09-30T19:00:04.445Z
EndTime: 2016-09-30T19:00:36.414Z
StatusCode: InProgress
StatusMessage:
Progress: 50
EC2InstanceId: i-0598c7d356eba48d7
Details: {"Subnet ID":"subnet-id","Availability Zone":"zone"}
Origin: AutoScalingGroup
Destination: EC2
```

Configurazione delle notifiche Amazon SNS per Amazon EC2 Auto Scaling

Per usare Amazon SNS per l'invio di notifiche e-mail, devi prima creare un argomento, quindi iscrivere i tuoi indirizzi e-mail all'argomento.

Creare un argomento Amazon SNS.

Un argomento SNS è un punto di accesso logico, un canale di comunicazione che il gruppo con scalabilità automatica utilizza per inviare le notifiche. Puoi creare un argomento specificando un nome.

Quando crei un nome per l'argomento SNS, il nome deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve contenere da 1 a 256 caratteri.
- Deve contenere caratteri ASCII maiuscoli e minuscoli, numeri, trattini e caratteri di sottolineatura.

Per le istruzioni, consulta [Creazione di un argomento Amazon SNS](#) nella Guida per lo Sviluppatore di Amazon Simple Notification Service.

Sottoscrizione all'argomento Amazon SNS

Per ricevere le notifiche che il gruppo con scalabilità automatica invia all'argomento, è necessario sottoscrivere un endpoint all'argomento. In questa procedura, per Endpoint, specifica l'indirizzo e-mail a cui desideri ricevere le notifiche da Amazon EC2 Auto Scaling.

Per ulteriori informazioni, consulta [Sottoscrizione a un argomento di Amazon SNS](#) nella Guida per lo Sviluppatore di Amazon Simple Notification Service.

Conferma la sottoscrizione ad Amazon SNS

Amazon SNS invia un'e-mail di conferma all'indirizzo specificato nella fase precedente.

Prima di passare alla fase successiva, assicurati di aver aperto il messaggio e-mail da AWS Notifications (Notifiche AWS), poi scegli il link per confermare la sottoscrizione.

Riceverai un messaggio di conferma da. AWS Amazon SNS è ora configurato per ricevere notifiche e inviare la notifica come e-mail all'indirizzo specificato.

Configurazione del gruppo con scalabilità automatica per l'invio di notifiche

Puoi configurare il gruppo con scalabilità automatica per l'invio di notifiche ad Amazon SNS quando avviene un evento di dimensionamento, ad esempio l'avvio o la terminazione delle istanze. Amazon SNS invia una notifica con informazioni sulle istanze all'indirizzo e-mail specificato.

Configurazione delle notifiche Amazon SNS per il gruppo con scalabilità automatica (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si apre un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina, con le informazioni sul gruppo selezionato.

3. Nella scheda Activity (Attività), Activity notifications (Attività notifiche), scegli Create notification (Crea notifiche).
4. Nel riquadro Create notifications (Crea notifiche), procedi come segue:
 - a. In SNS Topic (Argomento SNS), seleziona l'argomento SNS.
 - b. In Event types (Tipi di eventi), seleziona gli eventi per cui inviare le notifiche.
 - c. Scegli Create (Crea) .

Configurazione delle notifiche Amazon SNS per il gruppo con scalabilità automatica (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [put-notification-configuration](#).

```
aws autoscaling put-notification-configuration --auto-scaling-group-name my-  
asg --topic-arn arn --notification-types "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH"  
"autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE"
```

Test della notifica

Per generare una notifica per un evento di avvio, aggiorna il gruppo con scalabilità automatica aumentandone di 1 la capacità desiderata. Riceverai una notifica entro qualche minuto dall'avvio dell'istanza.

Come modificare la capacità desiderata (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo Auto Scaling.

Viene visualizzato un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Auto Scaling Groups (Gruppi Auto Scaling) in cui vengono visualizzate le informazioni sul gruppo selezionato.

3. Nella scheda Details (Dettagli) scegliere Group details (Dettagli gruppo), Edit (Modifica).
4. Per Desired capacity (Capacità desiderata), aumentare il valore corrente di 1. Se questo valore supera la capacità massima, dovrai aumentare di un'unità anche il valore di Maximum capacity (Capacità massima).
5. Scegli Aggiorna.
6. Dopo qualche minuto, si riceve la notifica dell'evento. Se l'istanza aggiuntiva avviata per questo test non è necessaria, puoi ridurre di 1 il valore di Desired capacity (Capacità desiderata). Dopo qualche minuto, si riceve la notifica dell'evento.

Eliminazione della configurazione delle notifiche

Puoi eliminare la configurazione delle notifiche di Amazon EC2 Auto Scaling se non viene più utilizzata.

Per eliminare la configurazione delle notifiche di Amazon EC2 Auto Scaling (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona il gruppo Auto Scaling.
3. In Activity (Attività), seleziona la casella di controllo accanto alla notifica che desideri eliminare e quindi scegli Actions (Operazioni), Delete (Elimina).

Per eliminare la configurazione delle notifiche di Amazon EC2 Auto Scaling (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando delete-notification-configuration.

```
aws autoscaling delete-notification-configuration --auto-scaling-group-name my-asg --  
topic-arn arn
```

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione dell'argomento Amazon SNS e di tutte le iscrizioni associate al gruppo con scalabilità automatica, consulta [Eliminazione di una sottoscrizione e di un argomento Amazon SNS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

Policy della chiave per un argomento Amazon SNS crittografato

L'argomento Amazon SNS specificato potrebbe essere crittografato con una chiave gestita dal cliente creata con AWS Key Management Service. Per autorizzare Amazon EC2 Auto Scaling a pubblicare su argomenti crittografati, devi prima creare la tua chiave KMS e quindi aggiungere la seguente dichiarazione alla politica della chiave KMS. Sostituisci l'ARN di esempio con l'ARN del ruolo collegato ai servizi appropriato, cioè l'accesso permesso alla chiave. Per ulteriori informazioni, consulta [Configura le autorizzazioni AWS KMS](#) nella Guida per gli sviluppatori di Amazon Simple Notification Service.

In questo esempio, l'informativa fornisce al ruolo collegato al servizio denominato il `AWSServiceRoleForAutoScaling` permesso di utilizzare la chiave gestita dal cliente. Per ulteriori informazioni sul ruolo collegato al servizio Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#)

```
{
  "Sid": "Allow service-linked role use of the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Le chiavi `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` condition non sono supportate nelle politiche chiave che consentono ad Amazon EC2 Auto Scaling di pubblicare su argomenti crittografati.

AWS servizi integrati con Amazon EC2 Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling può essere integrato con altri AWS servizi. Consulta le seguenti opzioni di integrazione per saperne di più su come ogni servizio funziona con Amazon EC2 Auto Scaling.

Argomenti

- [Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio](#)
- [Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità](#)
- [Crea gruppi di Auto Scaling dalla riga di comando usando AWS CloudShell](#)
- [Creazione di gruppi Auto Scaling con AWS CloudFormation](#)
- [Ottieni consigli sul tipo di istanza con AWS Compute Optimizer](#)
- [Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico delle applicazioni in entrata nel tuo gruppo Auto Scaling](#)
- [Gestisci il flusso di traffico con un gruppo target VPC Lattice](#)
- [Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling](#)
- [Fornisci connettività di rete per le istanze Auto Scaling utilizzando Amazon VPC](#)

Ribilanciamento della capacità in Auto Scaling per sostituire le istanze Spot a rischio

Il ribilanciamento della capacità in Auto Scaling ti aiuta a mantenere la disponibilità del carico di lavoro sostituendo in modo proattivo le istanze Spot a rischio di interruzione.

Quando le istanze Spot sono a rischio elevato di interruzione, il servizio Amazon EC2 Spot invia una raccomandazione di ribilanciamento dell' EC2 istanza ad Amazon Auto Scaling. EC2 Se abiliti il ribilanciamento della capacità, Auto Scaling tenta di sostituire in modo proattivo le istanze Spot del tuo gruppo che hanno ricevuto una raccomandazione di ribilanciamento delle istanze. EC2 È possibile decidere di ribilanciare il carico di lavoro su Istanze Spot nuove o esistenti che non presentano un rischio elevato di interruzione.

Quando non si utilizza il ribilanciamento della capacità, Auto Scaling sostituisce le istanze Spot solo dopo che il servizio EC2 Amazon Spot interrompe le istanze e il relativo controllo di integrità fallisce. Prima di interrompere un'istanza, Amazon fornisce EC2 sempre sia una raccomandazione di ribilanciamento dell' EC2 istanza sia un avviso Spot di interruzione dell'istanza di due minuti.

Indice

- [Panoramica](#)
- [Comportamento di ribilanciamento della capacità](#)
- [Considerazioni](#)
- [Abilita il ribilanciamento della capacità per sostituire in modo proattivo le istanze Spot a rischio](#)

Panoramica

Per utilizzare il ribilanciamento della capacità con il gruppo con dimensionamento automatico, i passaggi di base sono:

1. Configurare l'utilizzo di più tipi di istanze e zone di disponibilità da parte del tuo gruppo con dimensionamento automatico. In questo modo, Amazon EC2 Auto Scaling può esaminare la capacità disponibile per le istanze Spot in ciascuna zona di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).
2. Se necessario, aggiungi gli hook del ciclo di vita per eseguire un arresto graduale dell'applicazione all'interno delle istanze che ricevono la notifica di ribilanciamento. Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Di seguito sono riportati alcuni motivi per cui è possibile utilizzare un hook del ciclo di vita:

- Permettere l'arresto regolare dei dipendenti Amazon SQS
 - Completare la deregistrazione dal Domain Name System (DNS)
 - Eseguire il pull o i log dell'applicazione e caricarli su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
3. Sviluppa un'azione personalizzata per l'hook del ciclo di vita. Per richiamare l'azione personalizzata il prima possibile, devi sapere quando un'istanza è pronta per essere terminata. Scoprillo rilevando lo stato del ciclo di vita dell'istanza.
 - Per richiamare un'azione all'esterno dell'istanza, scrivi una EventBridge regola e automatizza l'azione da intraprendere quando un modello di evento corrisponde alla regola.
 - Per richiamare un'azione all'interno dell'istanza, configura l'istanza per eseguire uno script di spegnimento e recuperare lo stato del ciclo di vita tramite i metadati dell'istanza.

È fondamentale progettare l'azione personalizzata in modo che venga completata in meno di due minuti. In questo modo si garantisce che ci sia abbastanza tempo per completare le attività prima della chiusura dell'istanza.

Dopo aver completato questi passaggi, puoi iniziare a utilizzare il ribilanciamento della capacità.

Comportamento di ribilanciamento della capacità

Con Capacity Rebalancing, Amazon Auto EC2 Scaling si comporta nel modo seguente quando un'istanza riceve una raccomandazione di ribilanciamento:

- Quando viene lanciata la nuova istanza Spot, Amazon EC2 Auto Scaling attende che la nuova istanza superi il controllo di integrità prima di terminare l'istanza precedente. Quando sostituisci più istanze, la terminazione di ogni istanza precedente inizia dopo l'avvio della nuova istanza e il controllo dell'integrità.
- Poiché Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare nuove istanze prima di terminare quelle precedenti, raggiungere o avvicinarsi alla capacità massima specificata potrebbe impedire o interrompere completamente le attività di ribilanciamento. Per evitare questo problema, Amazon EC2 Auto Scaling può superare temporaneamente la dimensione massima del gruppo fino al 10% della capacità desiderata.
- Se non hai aggiunto un lifecycle hook al tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling inizia a terminare le istanze precedenti non appena le nuove istanze superano il controllo di integrità.
- Aggiungendo un hook del ciclo di vita aumenti il tempo necessario prima di iniziare a terminare le istanze precedenti in base al valore di timeout specificato per l'hook del ciclo di vita.
- Se si utilizzano policy di dimensionamento o di dimensionamento pianificato, le attività di dimensionamento vengono eseguite in parallelo. Se è in corso un'attività di scalabilità e il gruppo Auto Scaling è al di sotto della nuova capacità desiderata, Amazon Auto EC2 Scaling esegue la scalabilità orizzontale prima di terminare le istanze precedenti.

Se non c'è capacità per i tipi di istanze in una zona di disponibilità, Amazon EC2 Auto Scaling continua a provare ad avviare istanze Spot in altre zone di disponibilità abilitate finché non riesce.

Nel peggiore dei casi, se le nuove istanze non vengono avviate o i relativi controlli di integrità falliscono, Amazon EC2 Auto Scaling continua a provare a riavviarle. Mentre cerca di avviare nuove istanze, quelle vecchie vengono infine interrotte e terminate forzatamente con un avviso di interruzione di due minuti.

Considerazioni

Quando utilizzi il ribilanciamento della capacità, considera quanto segue:

Progetta la tua applicazione in modo che sia tollerante alle interruzioni Spot

L'applicazione dovrebbe essere in grado di gestire modifiche dinamiche nel numero delle istanze e la possibilità che un'istanza spot venga interrotta in anticipo. Ad esempio, se il tuo gruppo Auto Scaling è responsabile di un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing, Amazon Auto EC2 Scaling attende che l'istanza annulli la registrazione dal load balancer prima di richiamare il tuo lifecycle hook. Se il tempo necessario per annullare la registrazione dell'istanza e completare l'azione del ciclo di vita richiede troppo tempo, l'istanza potrebbe essere interrotta mentre Amazon Auto Scaling EC2 attende il completamento dell'azione del ciclo di vita prima di terminare l'istanza.

Non è sempre possibile per Amazon inviare il segnale di raccomandazione EC2 di ribilanciamento prima dell'avviso di interruzione dell'istanza Spot di due minuti. Talvolta, il segnale di raccomandazione di ribilanciamento arriva insieme all'avviso di interruzione di due minuti. Quando ciò accade, Amazon EC2 Auto Scaling richiama il lifecycle hook e tenta di avviare immediatamente una nuova istanza Spot.

Evitare un rischio elevato di interruzione delle istanze spot sostitutive

Le Istanze spot sostitutive possono comportare un elevato rischio di interruzione se si utilizza la strategia di allocazione `lowest-price`. Questo perché avviamo le istanze nel pool con capacità disponibile al prezzo più basso in quel momento, anche se è probabile che le istanze Spot sostitutive vengano interrotte subito dopo l'avvio. Per evitare un rischio elevato di interruzioni, è vivamente consigliato di non utilizzare la strategia di allocazione `lowest-price`. Consigliamo invece la strategia di allocazione `price-capacity-optimized`. Questa strategia avvia istanze Spot sostitutive nei pool Spot che hanno il prezzo più basso possibile e meno probabilità di interruzioni. Pertanto, è meno probabile che vengano interrotti nelle prossime future.

Amazon EC2 Auto Scaling lancerà una nuova istanza solo se la disponibilità è uguale o superiore

Uno degli obiettivi del ribilanciamento della capacità è migliorare la disponibilità di un'istanza spot. Se un'istanza Spot esistente riceve una raccomandazione di EC2 ribilanciamento, Amazon Auto Scaling lancerà una nuova istanza solo se la nuova istanza fornisce la stessa o migliore disponibilità dell'istanza esistente. Se il rischio di interruzione di una nuova istanza è peggiore rispetto a quello dell'istanza esistente, Amazon EC2 Auto Scaling non lancerà una nuova istanza. Amazon EC2 Auto Scaling continuerà tuttavia a valutare i pool di capacità Spot sulla base delle informazioni fornite dal servizio Amazon EC2 Spot e lancerà una nuova istanza se la disponibilità migliorerà.

È possibile che l'istanza esistente venga interrotta senza che Amazon EC2 Auto Scaling avvii in modo proattivo una nuova istanza. Quando ciò accade, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare una nuova istanza non appena riceve l'avviso di interruzione dell'istanza Spot. Ciò accade indipendentemente dal fatto che la nuova istanza presenta un rischio elevato di interruzione.

Il ribilanciamento della capacità non aumenta il tasso di interruzione dell'istanza Spot

Quando abiliti il ribilanciamento della capacità, non aumenta il [tasso di interruzione delle istanze Spot](#) (il numero di istanze Spot che vengono recuperate quando Amazon ha EC2 bisogno di recuperare la capacità). Tuttavia, se Capacity Rebalancing rileva che un'istanza è a rischio di interruzione, Amazon Auto EC2 Scaling tenterà immediatamente di avviare una nuova istanza. Pertanto, è possibile sostituire più istanze rispetto a quando si aspettava che Amazon Auto EC2 Scaling lanciasse una nuova istanza dopo l'interruzione dell'istanza a rischio.

Sebbene sia possibile sostituire più istanze mediante l'abilitazione del ribilanciamento della capacità, è meglio prendersi più tempo. In questo modo avrai più tempo per agire prima che le istanze vengano interrotte. Con un [Avviso di interruzione dell'istanza Spot](#), in genere hai solo fino a due minuti per interrompere l'istanza. Con il ribilanciamento della capacità che avvia una nuova istanza in anticipo, offri ai processi esistenti maggiori possibilità di completamento sull'istanza a rischio. È inoltre possibile avviare le procedure di chiusura dell'istanza, impedire la pianificazione di nuovi lavori sull'istanza a rischio e preparare l'istanza appena avviata per il controllo dell'applicazione. Con la sostituzione proattiva offerta dal ribilanciamento della capacità, puoi beneficiare di una continuità regolare.

Il seguente esempio dimostra i rischi e i benefici dell'utilizzo del ribilanciamento della capacità:

- 14:00: viene ricevuta una raccomandazione di ribilanciamento, ad esempio A. Amazon EC2 Auto Scaling tenta immediatamente di avviare l'istanza B sostitutiva, dandoti il tempo di avviare le procedure di spegnimento.
- 14:30: viene ricevuto un suggerimento di ribilanciamento per l'istanza B, sostituita con l'istanza C, dandoti il tempo di iniziare le procedure di arresto.
- 14:32: se il ribilanciamento della capacità non fosse abilitato e se un avviso di interruzione dell'istanza Spot fosse stato ricevuto alle 14:32 per l'istanza A, avresti avuto solo fino a due minuti per agire. Tuttavia, l'istanza A avrebbe continuato a funzionare fino a quel momento.

Abilita il ribilanciamento della capacità per sostituire in modo proattivo le istanze Spot a rischio

È possibile utilizzare AWS Management Console o AWS CLI per abilitare il ribilanciamento della capacità per il gruppo Auto Scaling. Quando il ribilanciamento della capacità è abilitato, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di sostituire in modo proattivo le istanze Spot del tuo gruppo che hanno ricevuto una raccomandazione per il ribilanciamento delle istanze. EC2

Abilitazione del ribilanciamento della capacità (console)

È possibile abilitare o disabilitare il ribilanciamento della capacità durante la creazione o l'aggiornamento di un gruppo con scalabilità automatica.

Come abilitare il ribilanciamento della capacità per un nuovo gruppo con scalabilità automatica

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Selezionare Create Auto Scaling group (Crea un gruppo con scalabilità automatica).
3. Per il Passaggio 1: Scegli il modello o la configurazione di avvio, inserisci un nome per il gruppo con dimensionamento automatico, quindi scegli un modello di avvio e Avanti per andare al passaggio successivo.
4. Per il passaggio 2: scegli le opzioni di avvio dell'istanza, per i requisiti del tipo di istanza, scegli le impostazioni per creare un gruppo di istanze misto. Tra esse figurano i tipi di istanze che può avviare, le opzioni di acquisto delle istanze e le strategie di allocazione per le istanze Spot e On-Demand. Queste impostazioni non sono configurate di default. Per configurarle, devi selezionare Override launch template (Sovrascrivi il modello di avvio). Per ulteriori informazioni sulla creazione di gruppi di istanze miste, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).
5. In Rete, scegli le opzioni desiderate. Verifica che le sottoreti da utilizzare siano in diverse zone di disponibilità.
6. Nella sezione Strategie di allocazione, scegli una strategia di allocazione Spot. Per abilitare o disabilitare il ribilanciamento della capacità, seleziona o deseleziona la casella di controllo Ribilanciamento della capacità. Questa opzione viene visualizzata solo se si richiede una percentuale del gruppo con dimensionamento automatico da avviare come istanze Spot nella sezione Opzioni di acquisto delle istanze.
7. Crea il gruppo con scalabilità automatica.

8. (Facoltativo) Aggiungi gli hook del ciclo di vita in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungi gli hook del ciclo di vita al tuo gruppo Auto Scaling](#).

Come abilitare o disabilitare il ribilanciamento della capacità per un gruppo con dimensionamento automatico esistente

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico. Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.
3. Nella tabella Details (Dettagli), scegli Allocation strategies (Strategie di allocazione), quindi Edit (Modifica).
4. Nella sezione Strategie di allocazione, abilita o disabilita il ribilanciamento della capacità selezionando o deselezionando la casella di controllo nel ribilanciamento della capacità.
5. Scegli Aggiorna.

Abilitare il ribilanciamento della capacità. (AWS CLI)

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare per abilitare e AWS CLI disabilitare il ribilanciamento della capacità.

Utilizzate il [update-auto-scaling-group](#) comando [create-auto-scaling-group](#) con il seguente parametro:

- `--capacity-rebalance/--no-capacity-rebalance`— Valore booleano che indica se il ribilanciamento della capacità è abilitato.

Prima di richiamare il [create-auto-scaling-group](#) comando, è necessario il nome di un modello di avvio configurato per l'uso con un gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Note

Le procedure seguenti illustrano come utilizzare un file di configurazione formattato in JSON o YAML. Se si utilizza la AWS CLI versione 1, è necessario specificare un file di

configurazione in formato JSON. Se si utilizza la AWS CLI versione 2, è possibile specificare un file di configurazione formattato in YAML o JSON.

JSON

Creazione e configurazione di un nuovo gruppo con scalabilità automatica

- Utilizzate il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un nuovo gruppo Auto Scaling e abilitare il ribilanciamento della capacità. Questo comando fa riferimento a un file JSON come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-json file:///~/config.json
```

Se non disponi di un file di configurazione CLI che specifica una [policy di istanze miste](#), creane uno.

Aggiungi la seguente riga all'oggetto JSON di primo livello nel file di configurazione.

```
{  
  "CapacityRebalance": true  
}
```

Di seguito è riportato un esempio del file `config.json`.

```
{  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
  "DesiredCapacity": 12,  
  "MinSize": 12,  
  "MaxSize": 15,  
  "CapacityRebalance": true,  
  "MixedInstancesPolicy": {  
    "InstancesDistribution": {  
      "OnDemandBaseCapacity": 0,  
      "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 25,  
      "SpotAllocationStrategy": "price-capacity-optimized"  
    },  
    "LaunchTemplate": {  
      "LaunchTemplateSpecification": {  
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",  
        "Version": "$Default"  
      }  
    }  
  }  
}
```



```

    },
    "Overrides": [
      {
        "InstanceType": "c5.large"
      },
      {
        "InstanceType": "c5a.large"
      },
      {
        "InstanceType": "m5.large"
      },
      {
        "InstanceType": "m5a.large"
      },
      {
        "InstanceType": "c4.large"
      },
      {
        "InstanceType": "m4.large"
      },
      {
        "InstanceType": "c3.large"
      },
      {
        "InstanceType": "m3.large"
      }
    ]
  },
  "TargetGroupARNs": "arn:aws:elasticloadbalancing:us-
west-2:123456789012:targetgroup/my-alb-target-group/943f017f100becff",
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
}

```

YAML

Creazione e configurazione di un nuovo gruppo con scalabilità automatica

- Utilizzate il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un nuovo gruppo Auto Scaling e abilitare il ribilanciamento della capacità. Questo fa riferimento a un file YAML, non a un file YAML, come unico parametro per il gruppo con dimensionamento automatico.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --cli-input-yaml file:///~/config.yaml
```

Aggiungi la seguente riga al file di configurazione formattato in YAML.

```
CapacityRebalance: true
```

Di seguito è riportato un esempio del file `config.yaml`.

```
---
AutoScalingGroupName: my-asg
DesiredCapacity: 12
MinSize: 12
MaxSize: 15
CapacityRebalance: true
MixedInstancesPolicy:
  InstancesDistribution:
    OnDemandBaseCapacity: 0
    OnDemandPercentageAboveBaseCapacity: 25
    SpotAllocationStrategy: price-capacity-optimized
  LaunchTemplate:
    LaunchTemplateSpecification:
      LaunchTemplateName: my-launch-template
      Version: $Default
    Overrides:
      - InstanceType: c5.large
      - InstanceType: c5a.large
      - InstanceType: m5.large
      - InstanceType: m5a.large
      - InstanceType: c4.large
      - InstanceType: m4.large
      - InstanceType: c3.large
      - InstanceType: m3.large
  TargetGroupARNs:
    - arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-alb-target-group/943f017f100becff
VPCZoneIdentifier: subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782
```

Come abilitare il ribilanciamento della capacità per un gruppo con scalabilità automatica esistente

- Utilizzare il [update-auto-scaling-group](#) comando seguente per abilitare il ribilanciamento della capacità.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--capacity-rebalance
```

Come verificare che il ribilanciamento della capacità per un gruppo con scalabilità automatica sia abilitato

- Utilizzare il [describe-auto-scaling-groups](#) comando seguente per verificare che Capacity Rebalancing sia abilitato e per visualizzarne i dettagli.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio.

```
{  
  "AutoScalingGroups": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "AutoScalingGroupARN": "arn",  
      ...  
      "CapacityRebalance": true  
    }  
  ]  
}
```

Come disabilitare il ribilanciamento della capacità

Utilizzare il [update-auto-scaling-group](#) comando con l'`--no-capacity-rebalance` opzione per disabilitare Capacity Rebalancing.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--no-capacity-rebalance
```

Risorse correlate

Per ulteriori informazioni su Capacity Rebalancing, consulta [Gestisci in modo proattivo il ciclo di vita delle istanze Spot utilizzando la nuova funzionalità di ribilanciamento della capacità per Amazon Auto EC2 Scaling](#) sul blog di elaborazione. AWS

Per ulteriori informazioni sui consigli di ribilanciamento delle EC2 istanze, consulta i consigli di [ribilanciamento delle EC2 istanze nella](#) Amazon User Guide. EC2

Per ulteriori informazioni sugli hook del ciclo di vita, consulta le seguenti risorse.

- [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda EventBridge\(utilizzando\)](#)
- [Tutorial: usa lo script di dati e i metadati dell'istanza per recuperare lo stato del ciclo di vita](#)

Limitazioni

- Amazon EC2 Auto Scaling può sostituire l'istanza che riceve la notifica di ribilanciamento solo se l'istanza non è protetta dallo scale-in. Tuttavia, la protezione scalabile non impedisce l'interruzione dovuta a un'interruzione Spot. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa la protezione scalabile in base alle istanze per controllare la terminazione dell'istanza](#).
- Il supporto per il ribilanciamento della capacità è disponibile in tutti i negozi in cui è disponibile Regioni AWS Amazon EC2 Auto Scaling, ad eccezione della regione del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti).

Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità

Le prenotazioni di capacità Amazon EC2 On-Demand consentono di riservare la capacità di elaborazione in zone di disponibilità specifiche. Per iniziare a utilizzare le prenotazioni di capacità con Auto Scaling, devi prima creare una prenotazione di capacità o un gruppo di prenotazione della capacità in una zona di disponibilità specifica. Quindi, puoi aggiungere una preferenza di prenotazione della capacità al tuo gruppo Auto Scaling quando lo crei o quando aggiorni un gruppo esistente.

Per creare una prenotazione di capacità, consulta [Creare una prenotazione di capacità](#) nella Amazon EC2 User Guide. Per creare un gruppo di prenotazione di capacità, consulta [Creare un gruppo di prenotazione di capacità](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Preferenza di prenotazione della capacità

La preferenza di prenotazione della capacità consente di utilizzare le prenotazioni di capacità in modo efficiente dando priorità alla capacità riservata in una prenotazione di capacità prima di utilizzare la capacità su richiesta. È possibile selezionare tra le seguenti opzioni di preferenza per la prenotazione della capacità:

- **Predefinito:** Auto Scaling utilizza la preferenza di prenotazione della capacità dal modello di avvio o di una prenotazione di capacità aperta.
- **Nessuno:** Auto Scaling non avvierà le istanze in una prenotazione di capacità. Le istanze verranno eseguite in modalità On-Demand.
- **Solo prenotazioni di capacità:** Auto Scaling avvierà le istanze solo in un gruppo di prenotazione della capacità o di prenotazione della capacità. Se la capacità non è disponibile, le istanze non verranno avviate.
- **Prima le prenotazioni di capacità:** Auto Scaling avvierà le istanze in un gruppo di prenotazione della capacità o di prenotazione della capacità. Se la capacità non è disponibile, le istanze verranno eseguite in modalità On-Demand.

Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità, è possibile specificare un obiettivo di prenotazione della capacità.

Note

È necessario selezionare una preferenza di prenotazione della capacità. L'obiettivo di prenotazione della capacità è facoltativo.

Considerazioni sulla preferenza di Capacity Reservation e sui modelli di lancio

Considera quanto segue se selezioni prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità:

- Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità, Auto Scaling utilizzerà l'obiettivo di prenotazione della capacità specificato nel gruppo Auto Scaling anziché l'obiettivo di prenotazione della capacità nel modello di lancio.

- Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità e non si specifica un obiettivo di prenotazione di capacità, Auto Scaling utilizzerà il modello di lancio Capacity Reservation target o una prenotazione di capacità aperta.

Specificazione dell'obiettivo di prenotazione della capacità

Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità, sono disponibili le seguenti opzioni di destinazione per la prenotazione della capacità:

- Aperto: Auto Scaling avvierà le istanze in qualsiasi prenotazione di capacità aperta. Se hai selezionato Solo prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze non verranno avviate. Se hai selezionato prima l'opzione Prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze verranno avviate in modalità On-Demand.
- Specificare la prenotazione della capacità: Auto Scaling avvierà le istanze nella prenotazione di capacità specificata. Se hai selezionato Solo prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze non verranno avviate. Se hai selezionato prima l'opzione Prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze verranno avviate in modalità On-Demand.
- Specificare il gruppo di risorse di prenotazione della capacità: Auto Scaling avvierà le istanze in una prenotazione di capacità aperta nel gruppo di risorse di prenotazione della capacità specificato. Se hai selezionato Solo prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze non verranno avviate. Se hai selezionato prima l'opzione Prenotazioni di capacità e la capacità non è disponibile, le istanze verranno avviate in modalità On-Demand.

Usa la preferenza di prenotazione della capacità con il tuo gruppo Auto Scaling

Per utilizzare le prenotazioni di capacità con il gruppo Auto Scaling, è necessario prima creare una prenotazione di capacità o un gruppo di risorse di prenotazione della capacità. Quindi, puoi aggiungere una preferenza di prenotazione della capacità al tuo gruppo Auto Scaling quando lo crei o quando aggiorni un gruppo esistente.

Per creare una prenotazione di capacità, consulta [Creare una prenotazione di capacità](#) nella Amazon EC2 User Guide. Per creare un gruppo di prenotazione di capacità, consulta [Creare un gruppo di prenotazione di capacità](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Utilizzate uno dei seguenti metodi per utilizzare la preferenza di prenotazione della capacità durante la creazione o la modifica di un gruppo Auto Scaling.

Console

Per utilizzare la preferenza di prenotazione della capacità su un nuovo gruppo (console)

1. Segui le istruzioni [Crea un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata di avvio di Amazon EC2](#) e completa ogni passaggio della procedura, fino al passaggio 3.
2. Nella pagina Configura la dimensione e la scalabilità del gruppo, in Impostazioni di capacità aggiuntive, preferenza di prenotazione della capacità, seleziona una preferenza di prenotazione della capacità. Per ulteriori informazioni sulla preferenza di prenotazione della capacità, consulta [Preferenza di prenotazione della capacità](#).
3. Continuare con le fasi in [Crea un gruppo Auto Scaling utilizzando la procedura guidata di avvio di Amazon EC2](#).

AWS CLI

Per utilizzare la preferenza di prenotazione della capacità su un nuovo gruppo (AWS CLI)

Aggiungi il parametro `--capacity-reservation-specification` al comando [create-auto-scaling-group](#).

1. Specificate una preferenza per la prenotazione della capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Preferenza di prenotazione della capacità](#).
2. Specificare un obiettivo di prenotazione della capacità. Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità e non si specifica un obiettivo di prenotazione di capacità, Auto Scaling utilizzerà il modello di lancio Capacity Reservation target o una prenotazione di capacità aperta.

Console

Per utilizzare la preferenza di prenotazione della capacità su un gruppo esistente (console)

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo con dimensionamento automatico.
3. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

4. Nella scheda Dettagli, nella preferenza di prenotazione della capacità, scegli Modifica.
5. In Impostazioni di capacità aggiuntive, Preferenza di prenotazione della capacità, seleziona una preferenza di prenotazione della capacità. Per ulteriori informazioni sulla preferenza di prenotazione della capacità, consulta [Preferenza di prenotazione della capacità](#).
6. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Per utilizzare la preferenza di prenotazione della capacità su un gruppo esistente (AWS CLI)

Aggiungi il parametro `--capacity-reservation-specification` al comando [update-auto-scaling-group](#).

1. Specificate una preferenza per la prenotazione della capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Preferenza di prenotazione della capacità](#).
2. Specificare un obiettivo di prenotazione della capacità. Se si seleziona prima solo prenotazioni di capacità o Prenotazioni di capacità e non si specifica un obiettivo di prenotazione di capacità, Auto Scaling utilizzerà il modello di lancio Capacity Reservation target o una prenotazione di capacità aperta.

Crea gruppi di Auto Scaling dalla riga di comando usando AWS CloudShell

Nella [versione supportata Regioni AWS](#), puoi eseguire AWS CLI comandi utilizzando AWS CloudShell una shell preautenticata basata su browser che si avvia direttamente da AWS Management Console. È possibile eseguire AWS CLI comandi sui servizi utilizzando la shell preferita (Bash o Z shell). PowerShell

È possibile eseguire l' AWS Management Console avvio AWS CloudShell da uno dei due metodi seguenti:

- Scegli l' AWS CloudShell icona nella barra di navigazione della console. Si trova alla destra della casella di ricerca.
- Utilizza la casella di ricerca sulla barra di navigazione della console per CloudShell cercare, quindi scegli l'CloudShell opzione.

Quando viene AWS CloudShell avviato per la prima volta in una nuova finestra del browser, un pannello di benvenuto mostra ed elenca le funzionalità principali. Dopo aver chiuso questo pannello, vengono forniti aggiornamenti dello stato, mentre la shell configura e inoltra le credenziali della console. Quando viene visualizzato il prompt dei comandi, la shell è pronta per l'interazione.

Per ulteriori informazioni su questo servizio, consulta la [Guida per l'utente di AWS CloudShell](#).

Creazione di gruppi Auto Scaling con AWS CloudFormation

Amazon EC2 Auto Scaling è integrato con AWS CloudFormation un servizio che ti aiuta a modellare e configurare AWS le tue risorse in modo da dedicare meno tempo alla creazione e alla gestione delle risorse e dell'infrastruttura. Crei un modello che descrive tutte le AWS risorse che desideri (come i gruppi di Auto Scaling) e predisponi e AWS CloudFormation configura tali risorse per te.

Quando lo utilizzi AWS CloudFormation, puoi riutilizzare il modello per configurare le risorse di Amazon EC2 Auto Scaling in modo coerente e ripetuto. Descrivi le tue risorse una sola volta, quindi fornisci le stesse risorse più e più volte in più regioni Account AWS .

Amazon EC2 Auto Scaling e modelli AWS CloudFormation

[Per fornire e configurare le risorse per Amazon EC2 Auto Scaling e i servizi correlati, devi conoscere AWS CloudFormation i modelli.](#) I modelli sono file di testo formattati in JSON o YAML. Questi modelli descrivono le risorse che desideri fornire nei tuoi AWS CloudFormation stack. Se non conosci JSON o YAML, puoi usare AWS CloudFormation Designer per iniziare a usare i modelli. AWS CloudFormation [Per ulteriori informazioni, consulta Cos'è Designer? AWS CloudFormation](#) nella Guida AWS CloudFormation per l'utente.

Per iniziare a creare modelli di stack personalizzati per Amazon EC2 Auto Scaling, completa le seguenti attività:

- Crea un modello di lancio utilizzando. [AWS::EC2::LaunchTemplate](#)
-

Per una procedura dettagliata che mostra come implementare un gruppo con dimensionamento automatico dietro un Application Load Balancer, consulta [Spiegazione passo per passo: creazione di un'applicazione con dimensionamento e sistema di bilanciamento del carico](#) nella Guida per l'utente di AWS CloudFormation .

Puoi trovare altri esempi utili di frammenti di modello che creano gruppi di Auto Scaling e risorse correlate nelle seguenti sezioni della AWS CloudFormation Guida per l'utente:

- Riferimento al tipo di [risorsa Amazon EC2 Auto Scaling](#) [Riferimento al tipo di risorsa Amazon](#)
- [Configura le risorse di Amazon EC2 Auto Scaling con AWS CloudFormation](#)

Scopri di più su AWS CloudFormation

Per ulteriori informazioni AWS CloudFormation, consulta le seguenti risorse:

- [AWS CloudFormation](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente](#)
- [AWS CloudFormation Documentazione di riferimento API](#)
- [AWS CloudFormation Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando](#)

Ottieni consigli sul tipo di istanza con AWS Compute Optimizer

AWS fornisce consigli sui tipi di EC2 istanze Amazon per aiutarti a migliorare le prestazioni, risparmiare denaro o entrambi, utilizzando funzionalità fornite da AWS Compute Optimizer. È possibile utilizzare questi consigli per decidere se passare a un nuovo tipo di istanza nel gruppo Auto Scaling.

Per fornire i suggerimenti, Compute Optimizer analizza le specifiche esistenti dell'istanza e la cronologia dei parametri recenti. I dati compilati vengono quindi utilizzati per consigliare quali tipi di EC2 istanze Amazon sono ottimizzati al meglio per gestire il carico di lavoro prestazionale esistente. I suggerimenti vengono restituiti insieme ai prezzi orari delle istanze.

Note

Per ricevere suggerimenti da Compute Optimizer, devi prima scegliere Compute Optimizer. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base su AWS Compute Optimizer](#) nella Guida per l'utente di AWS Compute Optimizer .

Indice

- [Limitazioni](#)

- [Risultati](#)
- [Visualizzare le raccomandazioni](#)
- [Considerazioni sulla valutazione dei suggerimenti](#)

Limitazioni

Compute Optimizer genera suggerimenti per le istanze nei gruppi Auto Scaling che sono configurati per avviare ed eseguire i tipi di istanza M, C, R, T e X. Tuttavia, non genera raccomandazioni per i tipi di istanze -g basati su processori AWS Graviton2 (ad esempio, C6g) e per i tipi di istanze -n che hanno prestazioni di larghezza di banda di rete più elevate (ad esempio, M5n).

I gruppi Auto Scaling devono inoltre essere configurati per eseguire un singolo tipo di istanza (cioè, nessun tipo di istanza misto), non devono avere una policy di dimensionamento allegata e avere gli stessi valori per la capacità desiderata, minima e massima (ad esempio, un gruppo Auto Scaling con un numero fisso di istanze). Compute Optimizer genera suggerimenti per le istanze nei gruppi Auto Scaling che soddisfano tutti questi requisiti di configurazione.

Risultati

Compute Optimizer classifica i risultati per i gruppi Auto Scaling come segue:

- **Non ottimizzato:** un gruppo Auto Scaling viene considerato non ottimizzato quando Compute Optimizer identifica un suggerimento che può fornire prestazioni migliori per il carico di lavoro.
- **Ottimizzato:** un gruppo Auto Scaling viene considerato ottimizzato quando Compute Optimizer rileva che il gruppo con provisioning può eseguire correttamente il carico di lavoro, in base al tipo di istanza scelto. Per le risorse ottimizzate, Compute Optimizer può talvolta suggerire un tipo di istanza di nuova generazione.
- **Nessuno:** non ci sono suggerimenti per questo gruppo Auto Scaling. Ciò potrebbe verificarsi se Computer Optimizer è stato attivato da meno di 12 ore o quando il gruppo Auto Scaling è in esecuzione da meno di 30 ore o quando il gruppo Auto Scaling o il tipo di istanza non è supportato da Compute Optimizer. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Limitazioni](#).

Visualizzare le raccomandazioni

Dopo aver scelto Compute Optimizer, è possibile visualizzare i suggerimenti e i risultati generati per i gruppi Auto Scaling. Se hai scelto Compute Optimizer, i suggerimenti potrebbero non essere disponibili per un periodo di tempo fino a un massimo di 12 ore.

Come visualizzare i suggerimenti generati per un gruppo Auto Scaling

1. Apri la console Compute Optimizer all'indirizzo. <https://console.aws.amazon.com/compute-optimizer/>

Visualizzerai la pagina Dashboard (Pannello di controllo).

2. Scegli Visualizza suggerimenti per tutti i gruppi Auto Scaling.
3. Seleziona il gruppo Auto Scaling.
4. Selezionare View Details (Visualizza dettagli).

La visualizzazione cambia per fornire fino a tre diversi suggerimenti dell'istanza in una visualizzazione preconfigurata, in base alle impostazioni di default della tabella. Fornisce inoltre dati CloudWatch metrici recenti (utilizzo medio della CPU, rete media in entrata e rete media in uscita) per il gruppo Auto Scaling.

Valuta se vuoi utilizzare una delle raccomandazioni. Decidi se ottimizzare per migliorare le prestazioni, per ridurre i costi o per entrambe le motivazioni.

Per modificare il tipo di istanza nel gruppo Auto Scaling, aggiorna il modello di avvio o il gruppo Auto Scaling per utilizzare una nuova configurazione di avvio. Le istanze esistenti continuano a utilizzare la configurazione precedente. Per aggiornare le istanze esistenti, terminarle in modo che vengano sostituite dal gruppo Auto Scaling o permettere la scalabilità automatica per sostituire gradualmente istanze meno recenti con istanze più recenti, in base alle [policy di terminazione](#).

Note

Con la durata massima e le funzioni di aggiornamento dell'istanza, è inoltre possibile sostituire quelle esistenti nel gruppo Auto Scaling per avviare nuove istanze che utilizzano la nuova configurazione di avvio o il nuovo modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consultare [Sostituire le istanze Auto Scaling basate sulla durata massima dell'istanza](#) e [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).

Considerazioni sulla valutazione dei suggerimenti

Prima di passare a un nuovo tipo di istanza, considera quanto segue:

- I suggerimenti non prevedono l'utilizzo che ne farai. I suggerimenti si basano sullo storico del tuo utilizzo negli ultimi 14 giorni. Assicurati di scegliere un tipo di istanza che soddisfi le tue esigenze di utilizzo future.
- Concentrati sui parametri dei grafici per determinare se l'utilizzo effettivo sia o meno inferiore alla capacità dell'istanza. Puoi anche visualizzare i dati metrici (media, picco, percentile) CloudWatch per valutare ulteriormente i consigli sulle istanze. EC2 Ad esempio, verifica se i parametri in percentuale della CPU durante il giorno cambiano e se si verificano picchi che devono essere gestiti. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione delle metriche disponibili](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.
- Compute Optimizer può fornire suggerimenti per le istanze a prestazioni espandibili, ossia le istanze T3, T3a e T2. Se periodicamente superi la linea di base, assicurati di poter continuare a farlo in base alla v del nuovo tipo CPUs di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [la sezione Crediti CPU e prestazioni di base per istanze con prestazioni espandibili](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Se hai acquistato un'Istanza riservata, è possibile che l'Istanza on demand venga fatturata come Istanza riservata. Prima di modificare il tipo di istanza corrente, valuta innanzitutto l'impatto sull'utilizzo e sulla copertura dell'Istanza riservata.
- Laddove possibile, valuta il passaggio a istanze di ultima generazione.
- Quando esegui la migrazione a una famiglia di istanze diversa, assicurati che il tipo di istanza corrente e quello nuovo siano compatibili in termini, ad esempio, di virtualizzazione, architettura o tipo di rete. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Compatibilità per il ridimensionamento delle istanze](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Infine, prendi in considerazione la valutazione del rischio delle prestazioni fornita per ogni suggerimento. Il rischio delle prestazioni indica l'impegno che potrebbe essere richiesto per stabilire se il tipo di istanza suggerito soddisfi i requisiti di prestazioni del carico di lavoro. Ti suggeriamo, inoltre, di eseguire test rigorosi per il carico e le prestazioni prima e dopo aver apportato eventuali modifiche.

Risorse aggiuntive

Oltre agli argomenti in questa pagina, consulta le pagine seguenti:

- [Tipi di EC2 istanze Amazon](#)
- [AWS Compute Optimizer Guida per l'utente](#)

Usa Elastic Load Balancing per distribuire il traffico delle applicazioni in entrata nel tuo gruppo Auto Scaling

Elastic Load Balancing distribuisce automaticamente il traffico delle applicazioni in entrata su tutte le EC2 istanze in esecuzione. Il sistema di bilanciamento del carico elastico aiuta a gestire le richieste in ingresso eseguendo il routing del traffico in modo ottimale in modo che nessuna istanza venga sovraccaricata. Per utilizzare il sistema di bilanciamento del carico elastico con il gruppo con dimensionamento automatico, [collego il sistema di bilanciamento del carico al gruppo con dimensionamento automatico](#). In questo modo il gruppo viene registrato con il sistema di bilanciamento del carico elastico, che agisce come un singolo punto di contatto per tutto il traffico Web in entrata nel gruppo con dimensionamento automatico.

Quando utilizzi Elastic Load Balancing con il tuo gruppo Auto Scaling, non è necessario registrare EC2 singole istanze con il load balancer. Le istanze avviate dal gruppo con dimensionamento automatico vengono registrate automaticamente con il sistema di bilanciamento del carico. Allo stesso modo, le istanze terminate dal gruppo con dimensionamento automatico vengono deregistrate automaticamente dal sistema di bilanciamento del carico.

Dopo aver collegato un sistema di bilanciamento del carico al gruppo con dimensionamento automatico, potrai configurare il gruppo con dimensionamento automatico in modo che utilizzi parametri di bilanciamento del carico elastico (ad esempio il conteggio richieste Application Load Balancer per destinazione) per dimensionare il numero di istanze nel gruppo man mano che cambia la domanda.

Facoltativamente, puoi aggiungere controlli di integrità Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling in modo che Amazon Auto EC2 Scaling possa identificare e sostituire le istanze non integre sulla base di questi controlli di integrità aggiuntivi. Altrimenti, puoi creare un CloudWatch allarme che ti avvisi se il numero di host integri del gruppo target è inferiore a quello consentito.

Indice

- [Tipi di sistema di bilanciamento del carico elastico](#)
- [Preparati a collegare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing](#)
- [Collega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling](#)
- [Configurare un Application Load Balancer o un Network Load Balancer dalla console](#)
- [Verifica lo stato di collegamento del sistema di bilanciamento del carico](#)
- [Aggiunta di una zona di disponibilità](#)

- [Rimozione di una zona di disponibilità](#)
- [Scollegare un gruppo target o un Classic Load Balancer dal gruppo Auto Scaling](#)
- [Esempi di utilizzo di Elastic Load Balancing utilizzando AWS CLI](#)

Tipi di sistema di bilanciamento del carico elastico

Il sistema di bilanciamento del carico elastico fornisce quattro tipi di sistema di bilanciamento del carico utilizzabili con il gruppo con dimensionamento automatico: Application Load Balancer, Network Load Balancer, Gateway Load Balancer e Classic Load Balancer.

Esiste una differenza fondamentale nel modo in cui i tipi di sistema di bilanciamento del carico vengono configurati. Con Application Load Balancer, Network Load Balancer e Gateway Load Balancer le istanze vengono registrate come destinatarie, con un gruppo destinatario verso il quale viene instradato il traffico. Con Classic Load Balancer le istanze vengono registrate direttamente con il sistema di bilanciamento del carico.

Application Load Balancer

Instrada e fornisce bilanciamento del carico a livello di applicazione (HTTP/HTTPS) e supporta il routing in base al routing. Un Application Load Balancer può instradare le richieste verso le porte su una o più destinazioni registrate, come EC2 le istanze, nel tuo cloud privato virtuale (VPC).

Network Load Balancer

Instrada e fornisce bilanciamento del carico a livello di trasporto (TCP/UDP Layer-4) in base alle informazioni relative all'indirizzo estratte dall'intestazione del Layer-4. Il Network Load Balancer è in grado di gestire i picchi di traffico, mantenere l'IP sorgente del client e utilizzare un IP fisso per l'intera durata del sistema di bilanciamento del carico.

Gateway Load Balancer

Distribuisce il traffico a un parco istanze di appliance. Fornisce scalabilità, disponibilità e semplicità per le appliance virtuali di terze parti, come firewall, sistemi di rilevamento e prevenzione delle intrusioni e altre. I Gateway Load Balancer funzionano con appliance virtuali che supportano il protocollo GENEVE. Richiedono un'ulteriore integrazione tecnica quindi, prima di scegliere un Gateway Load Balancer, consulta la guida per l'utente.

Classic Load Balancer

Percorsi e bilanci di carico a livello di trasporto (TCP/SSL), or at the application layer (HTTP/HTTPS)

Per una comprensione più approfondita dei diversi tipi di sistemi di bilanciamento del carico disponibili, consulta le seguenti risorse:

- [Cos'è l'Elastic Load Balancing?](#)
- [Cos'è un Application Load Balancer?](#)
- [Cos'è un Network Load Balancer?](#)
- [Cos'è un Gateway Load Balancer?](#)
- [Cos'è un Classic Load Balancer?](#)

Preparati a collegare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing

Prima di collegare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al gruppo Auto Scaling, è necessario completare i seguenti prerequisiti:

- È necessario aver già creato il sistema di bilanciamento del carico e il gruppo target utilizzati per indirizzare il traffico verso il gruppo Auto Scaling.

Esistono due modi per creare il load balancer e il gruppo target:

- Utilizzo di Elastic Load Balancing: segui le procedure nella documentazione di Elastic Load Balancing per creare e configurare il load balancer e il gruppo target prima di creare il gruppo Auto Scaling. Salta il passaggio per registrare le tue istanze Amazon EC2 . Amazon EC2 Auto Scaling si occupa automaticamente della registrazione (e dell'annullamento della registrazione) delle istanze quando colleghi un gruppo target al gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Nozioni di base dell'Elastic Load Balancing](#) nella Guida per l'utente di Elastic Load Balancing.
- Utilizzo di Amazon EC2 Auto Scaling: crea, configura e collega il sistema di bilanciamento del carico e il gruppo target con una configurazione di base dalla console Amazon Auto Scaling EC2 . Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare un Application Load Balancer o un Network Load Balancer dalla console](#).
- Prima di creare un sistema di bilanciamento del carico, conosci il tipo di bilanciamento del carico di cui hai bisogno. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di sistema di bilanciamento del carico elastico](#).
- Il sistema di bilanciamento del carico e il relativo gruppo target devono trovarsi nello stesso Account AWS VPC e nella stessa regione del gruppo Auto Scaling.

- I gruppi di destinazione devono avere il tipo di destinazione `instance`. Quando si utilizza un gruppo con dimensionamento automatico, non è possibile specificare un tipo di destinazione `ip`.
- Se il modello di avvio per il gruppo Auto Scaling non contiene il gruppo di sicurezza corretto per consentire il traffico in entrata necessario dal sistema di bilanciamento del carico, è necessario aggiornare il modello di avvio. Le regole suggerite variano a seconda del tipo di sistema di bilanciamento del carico e dei tipi di back-end che utilizza. Ad esempio, per instradare il traffico ai server Web, permetti l'accesso HTTP in ingresso sulla porta 80 dal sistema di bilanciamento del carico. Le istanze esistenti non vengono aggiornate con le nuove impostazioni quando il modello di avvio viene modificato. Per aggiornare le istanze esistenti, puoi avviare un aggiornamento dell'istanza per sostituire le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).
- I gruppi di sicurezza nel modello di avvio devono inoltre consentire l'accesso dal load balancer sulla porta corretta affinché Elastic Load Balancing possa eseguire i controlli di integrità.
- Quando si distribuiscono appliance virtuali dietro un Gateway Load Balancer, l'Amazon Machine Image (AMI) nel modello di avvio deve specificare l'ID di un'AMI che supporta il protocollo GENEVE per consentire al gruppo Auto Scaling di scambiare traffico con un Gateway Load Balancer. Inoltre, i gruppi di sicurezza nel modello di lancio devono consentire il traffico UDP sulla porta 6081.

Tip

Se disponi di script di bootstrap che richiedono del tempo per essere completati, è possibile aggiungere un hook del ciclo di vita di avvio al gruppo con dimensionamento automatico in modo da ritardare la registrazione delle le istanze dietro il sistema di bilanciamento del carico prima che gli script di bootstrap siano stati completati correttamente e che le applicazioni nelle istanze siano pronte per accettare il traffico. Non puoi aggiungere un lifecycle hook quando crei inizialmente un gruppo Auto Scaling nella console Amazon Auto EC2 Scaling. Tuttavia, puoi aggiungere un lifecycle hook dopo la creazione del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta [Ganci per il ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#).

Configura i controlli sanitari per gli obiettivi

Puoi configurare i controlli di integrità per i tuoi obiettivi registrati con un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing per assicurarti che siano in grado di gestire correttamente il traffico. I passaggi specifici variano in base al tipo di bilanciamento del carico in uso. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- Application Load Balancer: consulta i [controlli Health per i tuoi gruppi target](#) nella User Guide for Application Load Balancers.
- Network Load Balancer: consulta i [controlli Health per i tuoi gruppi target](#) nella Guida per l'utente di Network Load Balancer.
- Gateway Load Balancer: consulta i [controlli Health per i gruppi target](#) nella User Guide for Gateway Load Balancer.
- Classic Load Balancer: consulta [Configurare i controlli di integrità per il tuo Classic Load Balancer](#) nella Guida per l'utente di Classic Load Balancer.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling non considera un'istanza non integra e la sostituisce se non supera i controlli di integrità di Elastic Load Balancing. I controlli di integrità predefiniti per un gruppo Auto Scaling sono solo controlli di EC2 integrità. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di sostituire le istanze segnalate come non integre da Elastic Load Balancing, puoi configurare il tuo gruppo Auto Scaling per utilizzare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing. In questo modo, Amazon EC2 Auto Scaling considera l'istanza non integra se non supera i controlli di integrità o i controlli di EC2 integrità di Elastic Load Balancing. Se si allegano più gruppi di destinazione del sistema di bilanciamento del carico o Classic Load Balancer a un gruppo, tutti i sistemi devono segnalare che l'istanza è integra, per considerarla tale. Se uno di essi segnala un'istanza come non integra, il gruppo con dimensionamento automatico sostituisce l'istanza, anche se altri la segnalano come integra.

Per informazioni su come abilitare questi controlli di integrità per il gruppo Auto Scaling, vedere. [Collega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling](#)

Note

Per assicurarti che questi controlli di integrità inizino il prima possibile, assicurati che il periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute del tuo gruppo non sia troppo alto, ma sufficientemente alto da consentire ai controlli di integrità di Elastic Load Balancing di determinare se un obiettivo è disponibile per gestire le richieste. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

Collega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al tuo gruppo Auto Scaling

Questo argomento descrive come collegare un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing a un gruppo Auto Scaling. Descrive inoltre come attivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing per consentire ad Amazon Auto EC2 Scaling di sostituire le istanze che Elastic Load Balancing segnala come non integre.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce solo le istanze non integre o irraggiungibili in base ai controlli di integrità di Amazon. EC2 Se attivi i controlli di integrità di Elastic Load Balancing, Amazon Auto EC2 Scaling può sostituire un'istanza in esecuzione se uno dei sistemi di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing collegati al gruppo Auto Scaling la segnala come non integra.

Per un tutorial su come collegare un Application Load Balancer al gruppo Auto Scaling, consulta. [Tutorial: Configurazione di un'applicazione con dimensionamento e bilanciamento del carico](#)

Important

Prima di continuare, completa tutti i [prerequisiti indicati](#) nella sezione precedente.

Indice

- [Collega un gruppo target o un Classic Load Balancer](#)
- [Scollegare un gruppo target o un Classic Load Balancer](#)

Collega un gruppo target o un Classic Load Balancer

Quando crei o aggiorni un gruppo Auto Scaling, puoi collegare uno o più gruppi target o Classic Load Balancer. Quando si collega un Application Load Balancer, Network Load Balancer o Gateway Load Balancer, si collega un gruppo target anziché il load balancer stesso.

Segui i passaggi indicati in questa sezione per utilizzare la console per:

- Collega un gruppo target o un Classic Load Balancer a un gruppo Auto Scaling
- Attiva i controlli di integrità per Elastic Load Balancing

Come collegare un sistema di bilanciamento del carico esistente durante la creazione di un nuovo gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Nella barra di navigazione nella parte superiore dello schermo, scegli il sistema di bilanciamento del carico in Regione AWS cui hai creato il tuo sistema di bilanciamento del carico.
3. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico).
4. Nei passaggi 1 e 2, scegli le opzioni desiderate e procedi al Passaggio 3: configura le opzioni avanzate.
5. In Sistema di bilanciamento del carico, scegli Collega a un sistema di bilanciamento del carico esistente.
6. In Collega a un sistema di bilanciamento del carico esistente scegli una delle seguenti operazioni:
 - a. Per Application Load Balancer, Network Load Balancer e Gateway Load Balancer:

Scegli Scegli tra i gruppi di destinazione del sistema di bilanciamento del carico, quindi scegli un gruppo di destinazione nel campo Gruppi di destinazione del sistema di bilanciamento del carico esistenti.
 - b. Per Classic Load Balancer:

Scegli Scegli tra i Classic Load Balancer e quindi scegli il sistema di bilanciamento del carico nel campo Classic Load Balancer.
7. (Facoltativo) Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing.
8. (Facoltativo) In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo è il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
9. Procedi e crea il gruppo con dimensionamento automatico. Le istanze verranno registrate automaticamente nel sistema di bilanciamento del carico dopo la creazione del gruppo con dimensionamento automatico.

Come collegare un sistema di bilanciamento del carico al tuo gruppo con dimensionamento automatico dopo la sua creazione

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.

2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.

3. Nella scheda Integrazioni, scegli Bilanciamento del carico, Modifica.

4. In Sistema di bilanciamento del carico, eseguire una delle operazioni seguenti:

- a. In Gruppi di destinazione Application, Network o Gateway Load Balancer, seleziona la relativa casella di controllo e scegli un gruppo di destinazione.

- b. In Classic Load Balancer, seleziona la relativa casella di controllo e quindi il sistema di bilanciamento del carico.

5. Scegli Aggiorna.

Una volta terminato il collegamento del load balancer, puoi facoltativamente attivare i controlli di integrità che lo utilizzano.

Per attivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing

1. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.

2. Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing.

3. In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo è il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

4. Scegli Aggiorna.

Note

Puoi monitorare lo stato del sistema di bilanciamento del carico mentre è collegato utilizzando la AWS CLI. Quando Amazon EC2 Auto Scaling ha registrato correttamente le istanze e

almeno un'istanza registrata supera i controlli di integrità, ricevi lo stato di InService. Per ulteriori informazioni, consulta [Verifica lo stato di collegamento del sistema di bilanciamento del carico](#).

Scollegare un gruppo target o un Classic Load Balancer

Quando il sistema di bilanciamento del carico non ti serve più, utilizza la procedura seguente per scollegarlo dal gruppo con dimensionamento automatico.

Come scollegare un sistema di bilanciamento del carico da un gruppo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Dettagli scegliere Sistema di bilanciamento del carico, Modifica.
4. In Sistema di bilanciamento del carico, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - a. In Gruppi di destinazione Application, Network o Gateway , scegli l'icona di eliminazione (X) accanto al gruppo di destinazione.
 - b. In Classic , scegli l'icona di eliminazione (X) accanto al sistema di bilanciamento del carico.
5. Scegli Aggiorna.

Al termine del distacco del gruppo target, puoi disattivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing.

Per disattivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing

1. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
2. Per i controlli di integrità, Tipi di controlli sanitari aggiuntivi, deseleziona Attiva i controlli di integrità di Elastic Load Balancing.
3. Scegli Aggiorna.

Configurare un Application Load Balancer o un Network Load Balancer dalla console

Per creare e collegare un Application Load Balancer o un Network Load Balancer durante la creazione del gruppo con dimensionamento automatico, utilizza la procedura seguente.

Come creare e collegare un nuovo sistema di bilanciamento del carico durante la creazione di un nuovo gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Selezionare Crea un gruppo con dimensionamento automatico).
3. Nei passaggi 1 e 2, scegli le opzioni desiderate e procedi al Passaggio 3: configura le opzioni avanzate.
4. In Sistema di bilanciamento del carico, scegli Collega a un nuovo sistema di bilanciamento del carico).
- a. In Collega a un nuovo sistema di bilanciamento del carico, per tipo di sistema di bilanciamento del carico, scegli se creare un Application Load Balancer o un Network Load Balancer.
- b. In nome del sistema di bilanciamento del carico name , inserisci un nome per il sistema di bilanciamento del carico o mantieni quello predefinito.
- c. In Schema del sistema di bilanciamento del carico, scegli se creare un sistema di bilanciamento del carico pubblico connesso a Internet o mantenere l'impostazione di default, che prevede un sistema di bilanciamento del carico interno.
- d. Per le zone di disponibilità e le sottoreti, seleziona la sottorete pubblica per ogni zona di disponibilità in cui hai scelto di avviare le tue istanze. EC2 (La prepopolazione avverrà nel passaggio 2).
- e. In Listener e instradamento, aggiorna il numero di porta per il listener (se necessario) e in Instradamento di default, scegli Crea gruppo di destinazione. In alternativa, puoi scegliere un gruppo di destinazione esistente dall'elenco a discesa.
- f. Se nell'ultimo passaggio hai scelto Crea un gruppo di destinazione, in Nuovo nome del gruppo di destinazione, inserisci un nome per il gruppo di destinazione o mantieni quello di default.

- g. Per aggiungere tag al proprio sistema di bilanciamento del carico, scegli **Aggiungi tag** e fornisci una chiave e un valore di tag per ogni tag.
5. (Facoltativo) Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona **Attiva i controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing**.
6. (Facoltativo) In **Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità**, inserisci il tempo in secondi. Questo è il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello **InService** stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
7. Procedi e crea il gruppo con dimensionamento automatico. Le istanze verranno registrate automaticamente nel sistema di bilanciamento del carico dopo la creazione del gruppo con dimensionamento automatico.

Note

Dopo aver creato il gruppo con dimensionamento automatico, è possibile utilizzare la console Elastic Load Balancing per creare altri listener. Ciò è utile se hai bisogno di creare un listener con un protocollo sicuro, ad esempio HTTPS, o un listener UDP. È possibile aggiungere altri listener al sistema di bilanciamento del carico esistenti, purché si utilizzino porte distinte.

Verifica lo stato di collegamento del sistema di bilanciamento del carico

Dopo aver collegato un sistema di bilanciamento del carico, questo entra in stato **Adding** durante la registrazione delle istanze nel gruppo. In seguito alla registrazione di tutte le istanze del gruppo nel sistema di bilanciamento del carico, questo entra in stato **Added**. Dopo che almeno un'istanza sarà passata i controlli dell'integrità, entrerà nello stato **InService**. Quando il sistema di bilanciamento del carico è attivo, **InService** Amazon EC2 Auto Scaling può terminare e sostituire tutte le istanze segnalate come non integre. Se nessuna istanza registrata supera i controlli dell'integrità (ad esempio, a causa di un controllo configurato erroneamente), il sistema di bilanciamento del carico non entra nello stato **InService**. Amazon EC2 Auto Scaling non interrompe né sostituisce le istanze.

Quando distacchi un sistema di bilanciamento del carico, questo entra in stato **Removing** durante l'annullamento della registrazione delle istanze nel gruppo. Dopo l'annullamento della registrazione, le istanze rimangono in esecuzione. Per impostazione predefinita il sistema imposta il sistema di

svuotamento della (ritardo di deregistrazione) connessione per Application Load Balancer, Network Load Balancer e Gateway Load Balancer. Se lo svuotamento della connessione è abilitato, Elastic Load Balancing attende il completamento delle richieste in transito o la scadenza del timeout massimo (a seconda di quale situazione si verifica prima), per deregistrare le istanze.

Puoi verificare lo stato dell'allegato utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS SDKs. Non è possibile verificare lo stato del collegamento dalla console.

Da utilizzare AWS CLI per verificare lo stato dell'allegato

Il [describe-traffic-sources](#) comando seguente restituisce lo stato degli allegati di tutte le sorgenti di traffico per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg
```

L'esempio restituisce l'ARN del gruppo target Elastic Load Balancing collegato al gruppo con dimensionamento automatico, insieme allo stato di collegamento del gruppo target nell'elemento. State

```
{
  "TrafficSources": [
    {
      "Identifier": "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-targets/1234567890123456",
      "State": "InService",
      "Type": "elbv2"
    }
  ]
}
```

Aggiunta di una zona di disponibilità

È possibile sfruttare i vantaggi della sicurezza e dell'affidabilità della ridondanza geografica includendo il gruppo con dimensionamento automatico su più zone di disponibilità di una regione che stai utilizzando e quindi allegando un sistema di bilanciamento del carico per distribuire il traffico in ingresso tra le zone.

Quando una zona di disponibilità diventa non integra o non disponibile, Amazon EC2 Auto Scaling lancia nuove istanze in una zona di disponibilità inalterata. Quando la zona di disponibilità non

integra torna a uno stato integro, Amazon EC2 Auto Scaling ridistribuisce automaticamente le istanze dell'applicazione in modo uniforme su tutte le zone di disponibilità del tuo gruppo Auto Scaling.

Amazon EC2 Auto Scaling esegue questa operazione tentando di avviare nuove istanze nella zona di disponibilità con il minor numero di istanze. Se il tentativo fallisce, tuttavia, Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviarsi in altre zone di disponibilità finché non riesce.

Elastic Load Balancing crea un nodo del sistema di bilanciamento del carico per ciascuna zona di disponibilità che abiliti per quest'ultimo. Se attivi il sistema di bilanciamento del carico su più zone, ogni nodo del sistema di bilanciamento del carico distribuisce le richieste nelle destinazioni registrate in tutte le zone di disponibilità attivate. Se il sistema di bilanciamento del carico su più zone non è attivo, ogni nodo del sistema di bilanciamento del carico distribuisce le richieste in modo uniforme sulle istanze registrate solo nella relativa zona di disponibilità.

Quando crei il gruppo con dimensionamento automatico, è necessario che specifichi almeno una zona di disponibilità. In seguito, è possibile espandere la disponibilità dell'applicazione aggiungendo una zona di disponibilità al gruppo con dimensionamento automatico e abilitando tale zona di disponibilità per il sistema di bilanciamento del carico (se tale funzionalità è supportata).

Limitazioni

Nell'aggiornare le zone di disponibilità abilitate per il sistema di bilanciamento del carico, devi essere consapevole delle seguenti limitazioni:

- Quando attivi una zona di disponibilità per il tuo sistema di bilanciamento del carico, devi specificare una sottorete per la zona di disponibilità. Ricorda che puoi abilitare una sola sottorete per zona di disponibilità, per il tuo sistema di bilanciamento del carico.
- Per i sistema di bilanciamento del carico connessi a Internet, le sottoreti specificate devono avere a disposizione almeno otto indirizzi IP.
- Per gli Application Load Balancer, devi abilitare almeno due zone di disponibilità.
- Per i Network Load Balancer non è possibile disabilitare le zone di disponibilità abilitate, ma è possibile abilitarne altre.
- Per i Gateway Load Balancer, non è possibile disabilitare le zone di disponibilità abilitate, ma è possibile abilitarne di aggiuntive.

Utilizza la procedura seguente per espandere il gruppo con dimensionamento automatico e il sistema di bilanciamento del carico su una sottorete in una zona di disponibilità aggiuntiva.

Per aggiungere una zona di disponibilità

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.

3. Nella scheda Dettagli scegliere Rete, Modifica.
4. In Sottoreti, scegli la sottorete corrispondente alla zona di disponibilità che desideri aggiungere al gruppo con dimensionamento automatico.
5. Scegli Aggiorna.
6. Per aggiornare le zone di disponibilità per il sistema di bilanciamento del carico in modo che condivida le stesse zone del gruppo con dimensionamento automatico, completa la procedura seguente:
 - a. Nel pannello di navigazione, sotto Bilanciamento del carico, scegli Sistemi di bilanciamento del carico.
 - b. Scegli il sistema di bilanciamento del carico.
 - c. Esegui una di queste operazioni:
 - Per Application Load Balancer e Network Load Balancer:
 1. Nella scheda Descrizione, per Zone di disponibilità, scegli Modifica.
 2. In Modifica sottoreti, per Zone di disponibilità, seleziona la casella di controllo corrispondente alla zona di disponibilità da aggiungere. Se è presente una sola sottorete per la zona di disponibilità, è già selezionata. Se è presente più di una sottorete per la zona di disponibilità, dovrai selezionarne una.
 - Per Classic Load Balancer in un VPC:
 1. Nella scheda Istanze, scegli Modifica zone di disponibilità.
 2. Nella pagina Aggiungi e rimuovi sottoreti per Sottoreti disponibili seleziona la sottorete da aggiungere facendo clic sull'icona (+). La sottorete viene spostata nella sezione Sottoreti selezionate.
 - d. Seleziona Salva.

Risorse correlate

Amazon EC2 Auto Scaling ribilancia il gruppo quando modifichi le zone di disponibilità. Ciò significa sostituire e ridistribuire alcune istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempio: distribuzione di istanze tra le zone di disponibilità](#).

Se nelle zone di disponibilità sono state registrate destinazioni che non sono abilitate per il sistema di bilanciamento del carico, il sistema di bilanciamento del carico non indirizza il traffico verso di esse. Per ulteriori informazioni consultare la guida [Come funziona Elastic Load Balancing](#) all'interno della Guida per l'utente di Elastic Load Balancing.

Rimozione di una zona di disponibilità

Utilizza la procedura seguente per rimuovere una zona di disponibilità dal gruppo con dimensionamento automatico e dal sistema di bilanciamento del carico.

Per rimuovere una zona di disponibilità

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Dettagli scegliere Rete, Modifica.
4. In Subnets, scegli l'icona di eliminazione (X) per la sottorete corrispondente alla zona di disponibilità che desideri rimuovere dal gruppo con dimensionamento automatico. Se è presente più di una sottorete per quella zona, scegli l'icona di eliminazione (X) per ciascuna zona.
5. Scegli Aggiorna.
6. Per aggiornare le zone di disponibilità per il sistema di bilanciamento del carico in modo che condivida le stesse zone del gruppo con dimensionamento automatico, completa la procedura seguente:
 - a. Nel pannello di navigazione, sotto Bilanciamento del carico, scegli Sistemi di bilanciamento del carico.
 - b. Scegli il sistema di bilanciamento del carico.
 - c. Esegui una di queste operazioni:
 - Per Application Load Balancer:

1. Nella scheda Descrizione, per Zone di disponibilità, scegli Modifica.
 2. In Modifica sottoreti, per Zone di disponibilità, seleziona la casella di controllo per rimuovere la sottorete per zona di disponibilità.
- Per Classic Load Balancer in un VPC:
 1. Nella scheda Istanze, scegli Modifica zone di disponibilità.
 2. Nella pagina Aggiungi e rimuovi sottoreti per Sottoreti disponibili rimuovi la sottorete facendo clic sull'icona di eliminazione (-). La sottorete viene spostata in Sottoreti disponibili.
- d. Seleziona Salva.

Scollegare un gruppo target o un Classic Load Balancer dal gruppo Auto Scaling

Quando il sistema di bilanciamento del carico non ti serve più, utilizza la procedura seguente per scollegarlo dal gruppo con dimensionamento automatico.

Come scollegare un sistema di bilanciamento del carico da un gruppo

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina Gruppi con dimensionamento automatico.
3. Nella scheda Dettagli scegliere Sistema di bilanciamento del carico, Modifica.
4. In Sistema di bilanciamento del carico, eseguire una delle operazioni seguenti:
 - a. In Gruppi di destinazione Application, Network o Gateway , scegli l'icona di eliminazione (X) accanto al gruppo di destinazione.
 - b. In Classic , scegli l'icona di eliminazione (X) accanto al sistema di bilanciamento del carico.
5. Scegli Aggiorna.

Al termine del distacco del gruppo target, puoi disattivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing.

Per disattivare i controlli di integrità di Elastic Load Balancing

1. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
2. Per i controlli di integrità, Tipi di controlli sanitari aggiuntivi, deseleziona Attiva i controlli di integrità di Elastic Load Balancing.
3. Scegli Aggiorna.

Esempi di utilizzo di Elastic Load Balancing utilizzando AWS CLI

Utilizza AWS Command Line Interface (AWS CLI) per collegare, scollegare e descrivere i sistemi di bilanciamento del carico e i gruppi target, aggiungere e rimuovere i controlli di integrità di Elastic Load Balancing e modificare le zone di disponibilità abilitate.

Questo argomento mostra esempi di AWS CLI comandi che eseguono attività comuni per Amazon EC2 Auto Scaling.

Important

Per ulteriori esempi di comandi, vedere [aws elbv2](#) e [aws elb](#) nei AWS CLI Riferimenti ai comandi.

Indice

- [Collega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer](#)
- [Descrivi i tuoi gruppi target o i Classic Load Balancer](#)
- [Come aggiungere controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing](#)
- [Modifica le zone di disponibilità](#)
- [Scollega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer](#)
- [Rimuovi Elastic Load Balancing dai controlli dell'integrità](#)
- [Comandi legacy](#)

Collega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer

Usa il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un gruppo Auto Scaling e collegare contemporaneamente un gruppo target specificandone l'Amazon Resource Name (ARN). Il gruppo di

destinazione può essere associato a un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un Gateway Load Balancer.

Sostituisci i valori di esempio per `--auto-scaling-group-name`, `--vpc-zone-identifier`, `--min-size` e `--max-size`. Per l'opzione `--launch-template`, sostituisci *my-launch-template* e *1* con il nome e la versione di un modello di avvio per il tuo gruppo con dimensionamento automatico. Per l'opzione `--traffic-sources`, sostituisci l'ARN di esempio con l'ARN di un gruppo di destinazione per un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un Gateway Load Balancer.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template,Version='1' \
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
  --min-size 1 --max-size 5 \
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-
id:targetgroup/my-targets/12345678EXAMPLE1"
```

Utilizzate il [attach-traffic-sources](#) comando per collegare gruppi target aggiuntivi al gruppo Auto Scaling dopo la creazione.

Il comando seguente aggiunge un altro gruppo target allo stesso gruppo.

```
aws autoscaling attach-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg \
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-
id:targetgroup/my-targets/12345678EXAMPLE2"
```

In alternativa, per collegare un Classic Load Balancer al gruppo, specifica le opzioni `--traffic-sources` e `--type` quando utilizzi `create-auto-scaling-group` o `attach-traffic-sources`, come nell'esempio seguente. Sostituisci *my-classic-load-balancer* con il nome di un Classic Load Balancer. Per l'opzione `--type`, specifica il valore di **elb**.

```
--traffic-sources "Identifier=my-classic-load-balancer" --type elb
```

Descrivi i tuoi gruppi target o i Classic Load Balancer

Per descrivere i sistemi di bilanciamento del carico o i gruppi target collegati al gruppo Auto Scaling, utilizzate il seguente comando. [describe-traffic-sources](#) Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling describe-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg
```

L'esempio restituisce l'ARN dei gruppi di destinazione del bilanciamento del carico allegati al gruppo con dimensionamento automatico.

```
{
  "TrafficSources": [
    {
      "Identifier": "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-targets/12345678EXAMPLE1",
      "State": "InService",
      "Type": "elbv2"
    },
    {
      "Identifier": "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-targets/12345678EXAMPLE2",
      "State": "InService",
      "Type": "elbv2"
    }
  ]
}
```

Per una spiegazione del campo State nell'output, consulta [Verifica lo stato di collegamento del sistema di bilanciamento del carico](#).

Come aggiungere controlli dell'integrità di Elastic Load Balancing

Per aggiungere i controlli di integrità di Elastic Load Balancing ai controlli di integrità eseguiti dal gruppo Auto Scaling sulle istanze, utilizzate il comando [update-auto-scaling-group](#) seguente e **ELB** specificate come valore per l'opzione. `--health-check-type` Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-type "ELB"
```

Le nuove istanze spesso richiedono del tempo per un breve riscaldamento prima di poter superare un controllo di integrità. Se il periodo di prova non garantisce un tempo di riscaldamento sufficiente, le istanze potrebbero non sembrare pronte a servire il traffico. Amazon EC2 Auto Scaling potrebbe considerare tali istanze non integre e sostituirle.

Per aggiornare il periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, utilizza l'opzione `--health-check-grace-period` quando utilizzi `update-auto-scaling-group`, come nell'esempio seguente. Sostituisci **300** con il numero di secondi per mantenere le nuove istanze in servizio prima di terminarle se risultano non integre.

```
--health-check-grace-period 300
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Modifica le zone di disponibilità

La modifica delle zone di disponibilità presenta alcune limitazioni da tenere presente. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#).

Per modificare le zone di disponibilità per un Application Load Balancer o un Network Load Balancer

1. Prima di modificare le zone di disponibilità del sistema di bilanciamento del carico, è consigliabile aggiornare innanzitutto le zone di disponibilità del gruppo con dimensionamento automatico per verificare la disponibilità dei tipi di istanza nelle zone specificate.

Per aggiornare le zone di disponibilità per il gruppo Auto Scaling, utilizzare il comando seguente [update-auto-scaling-group](#). Sostituisci la sottorete IDs di esempio IDs con le sottoreti nelle zone di disponibilità da abilitare. Le sottoreti specificate sostituiscono le sottoreti abilitate in precedenza. Sostituisci **my-asg** con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
--vpc-zone-identifier "subnet-41767929,subnet-cb663da2,subnet-8360a9e7"
```

2. Utilizzate il [describe-auto-scaling-groups](#) comando seguente per verificare che le istanze nelle nuove sottoreti siano state avviate. Se le istanze sono state avviate, viene visualizzato un elenco delle istanze e dei relativi stati. Sostituisci **my-asg** con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

3. Usa il seguente comando [set-subnets](#) per specificare le sottoreti per il tuo sistema di bilanciamento del carico. Sostituisci la sottorete di esempio IDs con le sottoreti nelle zone IDs di disponibilità da abilitare. Puoi specificare una sola sottorete per ogni zona di disponibilità. Le sottoreti specificate sostituiscono le sottoreti abilitate in precedenza. Sostituisci **my-lb-arn** con l'ARN del tuo sistema di bilanciamento del carico.

```
aws elbv2 set-subnets --load-balancer-arn my-lb-arn \  
--subnets subnet-41767929 subnet-cb663da2 subnet-8360a9e7
```

Per modificare le zone di disponibilità per un Classic Load Balancer

1. Prima di modificare le zone di disponibilità del sistema di bilanciamento del carico, è consigliabile aggiornare innanzitutto le zone di disponibilità del gruppo con dimensionamento automatico per verificare la disponibilità dei tipi di istanza nelle zone specificate.

Per aggiornare le zone di disponibilità per il gruppo Auto Scaling, utilizzare il comando seguente [update-auto-scaling-group](#). Sostituisci la sottorete IDs di esempio IDs con le sottoreti nelle zone di disponibilità da abilitare. Le sottoreti specificate sostituiscono le sottoreti abilitate in precedenza. Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
--vpc-zone-identifier "subnet-41767929, subnet-cb663da2"
```

2. Utilizzate il [describe-auto-scaling-groups](#) comando seguente per verificare che le istanze nelle nuove sottoreti siano state avviate. Se le istanze sono state avviate, viene visualizzato un elenco delle istanze e dei relativi stati. Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

3. Usa il seguente comando [attach-load-balancer-to-subnets](#) per abilitare una nuova zona di disponibilità per il tuo Classic Load Balancer. Sostituisci gli ID di sottorete di esempio con gli ID delle sottoreti nella zona di disponibilità per abilitarli. Sostituisci *my-lb* con il nome del tuo sistema di bilanciamento del carico.

```
aws elb attach-load-balancer-to-subnets --load-balancer-name my-lb \  
--subnets subnet-cb663da2
```

[Per disabilitare una zona di disponibilità, utilizzare il seguente comando -subnets. detach-load-balancer-from](#) Sostituisci gli ID di sottorete di esempio con gli ID delle sottoreti nella zona di disponibilità per disabilitarli. Sostituisci *my-lb* con il nome del tuo sistema di bilanciamento del carico.

```
aws elb detach-load-balancer-from-subnets --load-balancer-name my-lb \  
--subnets subnet-cb663da2
```

```
--subnets subnet-8360a9e7
```

Scollega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer

Il [detach-traffic-sources](#) comando seguente separa un gruppo target dal gruppo Auto Scaling quando non è più necessario.

Per l'opzione `--auto-scaling-group-name`, sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo. Per l'opzione `--traffic-sources`, sostituisci l'ARN di esempio con l'ARN di un gruppo di destinazione per un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un Gateway Load Balancer.

```
aws autoscaling detach-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg \
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-
  id:targetgroup/my-targets/1234567890123456"
```

Per scollegare un Classic Load Balancer dal gruppo, specifica le opzioni `--traffic-sources` e `--type`, come nell'esempio seguente. Sostituisci *my-classic-load-balancer* con il nome di un Classic Load Balancer. Per l'opzione `--type`, specifica il valore di **elb**.

```
--traffic-sources "Identifier=my-classic-load-balancer" --type elb
```

Rimuovi Elastic Load Balancing dai controlli dell'integrità

Per rimuovere i controlli di integrità di Elastic Load Balancing dal gruppo Auto Scaling, utilizzate il comando [update-auto-scaling-group](#) seguente e **EC2** specificatelo come valore per l'opzione. `--health-check-type` Sostituisci *my-asg* con il nome del tuo gruppo.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --health-check-type "EC2"
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Comandi legacy

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare i comandi CLI legacy per collegare, scollegare e descrivere sistemi di bilanciamento del carico e gruppi target. Rimangono in questo documento come riferimento per tutti i clienti che desiderano utilizzarli. Continuiamo a supportare i comandi CLI legacy, ma ti consigliamo di utilizzare i nuovi comandi CLI "sorgenti di traffico", che possono collegare e

collegare più tipi di sorgenti di traffico. È possibile utilizzare sia i comandi CLI legacy che i comandi CLI "sorgenti di traffico" nello stesso gruppo con dimensionamento automatico.

Collega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer (legacy)

Come collegare il tuo gruppo target

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling con un gruppo target collegato. Specifica il nome della risorsa Amazon Resource Name (ARN) di un gruppo di destinazione per un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un Gateway Load Balancer.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template,Version='1' \  
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \  
  --target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-  
targets/1234567890123456" \  
  --min-size 1 --max-size 5
```

Il seguente comando [attach-load-balancer-target-groups](#) collega un gruppo target a un gruppo Auto Scaling esistente.

```
aws autoscaling attach-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-  
targets/1234567890123456"
```

Come collegare il proprio Classic Load Balancer

Il [create-auto-scaling-group](#) comando seguente crea un gruppo Auto Scaling con un Classic Load Balancer collegato.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --launch-configuration-name my-launch-config \  
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \  
  --load-balancer-names "my-load-balancer" \  
  --min-size 1 --max-size 5
```

Il [attach-load-balancers](#) comando seguente collega il Classic Load Balancer specificato a un gruppo Auto Scaling esistente.

```
aws autoscaling attach-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --load-balancer-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/my-load-balancer"
```

```
--load-balancer-names my-lb
```

Come descrivere il proprio gruppo target o Classic Load Balancer (legacy)

Come descrivere gruppi target

Per descrivere i gruppi target associati a un gruppo di Auto Scaling, utilizzate il comando [describe-load-balancer-target-groups](#). L'esempio seguente elenca i gruppi target per. *my-asg*

```
aws autoscaling describe-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg
```

Per descrivere un Classic Load Balancer

Per descrivere i Classic Load Balancer associati a un gruppo Auto Scaling, utilizzate il comando. [describe-load-balancers](#) L'esempio seguente elenca i Classic Load Balancer per. *my-asg*

```
aws autoscaling describe-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg
```

Scollega il tuo gruppo target o Classic Load Balancer (legacy)

Per scollegare un gruppo target

Il seguente comando [detach-load-balancer-target-groups](#) separa un gruppo target dal gruppo Auto Scaling quando non è più necessario.

```
aws autoscaling detach-load-balancer-target-groups --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --target-group-arns "arn:aws:elasticloadbalancing:region:account-id:targetgroup/my-  
targets/1234567890123456"
```

Come collegare un Classic Load Balancer

Il [detach-load-balancers](#) comando seguente scollega un Classic Load Balancer dal gruppo Auto Scaling quando non è più necessario.

```
aws autoscaling detach-load-balancers --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --load-balancer-names my-lb
```

Gestisci il flusso di traffico con un gruppo target VPC Lattice


Puoi usare Amazon VPC Lattice per gestire il flusso di traffico e le chiamate API tra le tue applicazioni e i tuoi servizi eseguiti su risorse separate, come i gruppi con dimensionamento automatico o le

funzioni Lambda. VPC Lattice è un servizio di rete di applicazioni che ti consente di connettere, proteggere e monitorare tutti i tuoi servizi su più account e cloud privati virtuali (). VPCs Per saperne di più su VPC Lattice, consulta [Cos'è VPC Lattice?](#)

Per iniziare a usare VPC Lattice, crea innanzitutto le risorse VPC Lattice necessarie che consentano alle risorse in un VPC associato a una rete di servizi di connettersi tra loro. Queste risorse includono i servizi, gli ascoltatori, le regole dell'ascoltatore e i gruppi di destinazione.

Per associare un gruppo con dimensionamento automatico a un servizio VPC Lattice, crea un gruppo di destinazioni per il servizio che instrada le richieste alle istanze registrate per ID istanza e aggiungi un ascoltatore al servizio che invia le richieste al gruppo di destinazioni. Quindi, collega il gruppo target al tuo gruppo con dimensionamento automatico. Amazon EC2 Auto Scaling registra automaticamente EC2 le istanze come destinazioni presso il gruppo target. Successivamente, quando Amazon EC2 Auto Scaling deve terminare un'istanza, annulla automaticamente la registrazione dell'istanza dal gruppo di destinazione prima della chiusura.

Dopo aver collegato il gruppo target, questo diventa il punto di ingresso per tutte le richieste in arrivo al gruppo con dimensionamento automatico. Come mostra l'esempio nel diagramma seguente, le richieste in entrata possono quindi essere indirizzate al gruppo di destinazione appropriato utilizzando le regole dell'ascoltatore specificate per un servizio VPC Lattice.



Quando il traffico viene indirizzato tramite VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico, VPC Lattice bilancia le richieste tra le istanze del gruppo utilizzando il sistema di bilanciamento del carico round robin. VPC Lattice è inoltre in grado di monitorare lo stato delle istanze registrate e instradare il traffico solo alle istanze integre.

Per mantenere le istanze disponibili per le richieste in arrivo, puoi aggiungere opzionalmente i controlli dell'integrità di VPC Lattice al tuo gruppo con dimensionamento automatico. In questo modo, se una delle EC2 istanze si guasta, il gruppo Auto Scaling avvia automaticamente una nuova istanza per sostituirla. Il comportamento dei controlli dell'integrità VPC Lattice è simile al comportamento dei controlli dell'integrità Elastic Load Balancing. I controlli di integrità predefiniti per un gruppo Auto Scaling sono solo controlli di EC2 integrità.

Per ulteriori informazioni su VPC Lattice, consulta [Semplifica la Service-to-Service connettività, la sicurezza e il monitoraggio con Amazon VPC Lattice, ora disponibile a tutti sul blog](#). AWS

Indice

- [Preparazione al gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Allegare un gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Informazioni sullo stato di collegamento del gruppo di destinazione VPC Lattice](#)

Preparazione al gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico

Prima di collegare un gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico, devi completare i seguenti prerequisiti:

- È necessario aver già creato una rete di servizi VPC Lattice, un servizio, un ascoltatore e un gruppo target. Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente di VPC Lattice:
 - [Reti di servizio](#)
 - [Servizi](#)
 - [Listener](#)
 - [Gruppi target](#)
- Il gruppo target deve appartenere allo stesso Account AWS VPC e alla stessa regione del gruppo Auto Scaling.
- I gruppi di destinazione devono avere il tipo di destinazione `instance`. Quando si utilizza un gruppo con dimensionamento automatico, non è possibile specificare un tipo di destinazione `ip`.
- È necessario disporre di autorizzazioni IAM sufficienti per allegare il gruppo di destinazione al gruppo con dimensionamento automatico. La seguente policy di esempio mostra le autorizzazioni minime richieste necessarie per collegare e scollegare i gruppi target.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:AttachTrafficSources",
        "autoscaling:DetachTrafficSources",
        "autoscaling:DescribeTrafficSources",
        "vpc-lattice:RegisterTargets",
```



```

        "vpc-lattice:DeregisterTargets"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

- Se il modello di avvio per il tuo gruppo con dimensionamento automatico non contiene le impostazioni corrette per VPC Lattice, ad esempio un gruppo di sicurezza compatibile, devi aggiornare il modello di avvio. Le istanze esistenti non vengono aggiornate con le nuove impostazioni quando il modello di avvio viene modificato. Per aggiornare le istanze esistenti, puoi avviare un aggiornamento dell'istanza per sostituire le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).
- Prima di abilitare i controlli dell'integrità di VPC Lattice sul tuo gruppo con dimensionamento automatico, puoi configurare un controllo dello stato basato sull'applicazione per verificare che l'applicazione risponda come previsto. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità dei propri gruppi target](#) nella Guida per l'utente di VPC Lattice.

Gruppi di sicurezza: regole in entrata e in uscita

I gruppi di sicurezza fungono da firewall per EC2 le istanze associate, controllando il traffico in entrata e in uscita a livello di istanza.

Note

La configurazione di rete è sufficientemente complessa da consentire di creare un nuovo gruppo di sicurezza per l'utilizzo con VPC Lattice. Inoltre, è più Supporto facile aiutarti se hai bisogno di contattarli. Le seguenti sezioni si basano sul presupposto che l'utente segua questa raccomandazione.

Per saperne di più sulla creazione di gruppi di sicurezza per VPC Lattice che puoi utilizzare con il tuo gruppo con dimensionamento automatico, consulta [Controllare il traffico utilizzando i gruppi di sicurezza nella](#) Guida per l'utente di VPC Lattice. Per risolvere i problemi relativi al flusso di traffico, consulta la Guida per l'utente VPC Lattice.

Per informazioni su come creare un gruppo di sicurezza, consulta [Create a security group](#) nella Amazon EC2 User Guide e usa la tabella seguente per determinare quali opzioni selezionare.

Opzione	Valore	
Nome	Un nome facile da ricordare.	
Descrizione	Una descrizione che aiuti nell'identificazione del gruppo di sicurezza.	
VPC	Lo stesso VPC del gruppo con dimensionamento automatico.	

Regole in entrata

Al momento della sua creazione, un gruppo di sicurezza è privo di regole in entrata. Non è consentito alcun traffico in entrata da client all'interno di una rete di servizi VPC Lattice verso l'istanza fino a quando al gruppo di sicurezza non vengono aggiunte regole in entrata.

Per consentire ai client all'interno di una rete di servizi VPC Lattice di connettersi alle istanze del gruppo con d, il gruppo di sicurezza per il gruppo con dimensionamento automatico deve essere configurato correttamente. In questo caso, assegnagli una regola in entrata per consentire il traffico dal nome dell'elenco di prefissi AWS gestiti per VPC Lattice, anziché da un indirizzo IP specifico. L'elenco dei prefissi VPC Lattice è un intervallo di indirizzi IP utilizzati da VPC Lattice nella notazione CIDR. Per ulteriori informazioni, consulta [Work with AWS-managed prefix lists](#) nella Amazon VPC User Guide.

Per informazioni su come aggiungere regole a un gruppo di sicurezza, consulta [Configure security group rules](#) nella Amazon VPC User Guide e usa la seguente tabella per determinare quali opzioni selezionare.

Opzione	Valore	
Regola HTTP	Tipo: HTTP Fonte: com.amazonaws. <i>region</i> .vpc-lattice	
Regola HTTPS	Tipo: HTTPS	

Opzione	Valore	
	Fonte: com.amazonaws. <i>region</i> .vpc-lattice	

Il gruppo di sicurezza è stateful: consente il traffico dai client all'interno della rete di servizi VPC Lattice alle istanze nel gruppo con dimensionamento automatico e rispedisce le risposte al client che aveva lasciato in precedenza.

Regole in uscita

Per impostazione predefinita, un gruppo di sicurezza include una regola in uscita che autorizza tutto il traffico in uscita. Facoltativamente, puoi rimuovere questa regola predefinita e aggiungere una regola in uscita per soddisfare esigenze di sicurezza specifiche.

Limitazioni

- [I gruppi di istanze miste](#) non sono supportati. Se provi a collegare un gruppo target VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico con una policy di istanze miste, ricevi il messaggio di errore Attualmente, i gruppi con dimensionamento automatico con istanze miste non possono essere integrati con un servizio VPC Lattice. Questo perché l'algoritmo di bilanciamento del carico distribuisce uniformemente il carico su tutte le risorse disponibili e presuppone che le istanze siano sufficientemente simili da gestire carichi uguali.

Allegare un gruppo di destinazione VPC Lattice al gruppo con dimensionamento automatico

In questo argomento viene descritto come allegare un gruppo di destinazione VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico. Descrive inoltre come attivare i controlli dello stato di VPC Lattice per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di sostituire le istanze che VPC Lattice segnala come non integre.

Per impostazione predefinita, Amazon EC2 Auto Scaling sostituisce solo le istanze non integre o irraggiungibili in base ai controlli di integrità di Amazon. EC2 Se attivi i controlli dello stato di VPC Lattice, Amazon EC2 Auto Scaling può sostituire un'istanza in esecuzione se uno dei gruppi target VPC Lattice che colleghi al gruppo Auto Scaling la segnala come non integra. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#).

 Important

Prima di continuare, completa tutti i [prerequisiti indicati](#) nella sezione precedente.

Collega un gruppo target VPC Lattice

È possibile associare uno o più gruppi target a un gruppo di Auto Scaling quando si crea o si aggiorna il gruppo.

Console

Segui i passaggi indicati in questa sezione per utilizzare la console per:

- Collegare un gruppo di destinazione VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico
- Attivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

Come collegare un gruppo di destinazione VPC Lattice a un nuovo gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Sulla barra di navigazione nella parte superiore della schermata, seleziona la Regione AWS in cui è stato creato il gruppo di destinazioni.
3. Seleziona Crea un gruppo con dimensionamento automatico.
4. Nei passaggi 1 e 2, scegli le opzioni desiderate e procedi al Passaggio 3: configura le opzioni avanzate.
5. Per le opzioni di integrazione VPC Lattice, scegli il servizio Collega a un servizio VPC Lattice.
6. In Scegli il gruppo target VPC Lattice, scegli il tuo gruppo target.
7. (Facoltativo) Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli dell'integrità di VPC Lattice.
8. (Facoltativo) In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).

9. Procedi e crea il gruppo con dimensionamento automatico. Le istanze verranno registrate automaticamente nel gruppo di destinazione di VPC Lattice carico dopo la creazione del gruppo con dimensionamento automatico.

Per collegare un gruppo target VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico esistente

Per collegare un gruppo target per un servizio a un gruppo con dimensionamento automatico, utilizza la procedura seguente.

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto al gruppo con dimensionamento automatico.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Dettagli, scegli le opzioni di integrazione VPC Lattice, Modifica.
4. Per le opzioni di integrazione VPC Lattice, scegli il servizio Collega a un servizio VPC Lattice.
5. In Scegli il gruppo target VPC Lattice, scegli il tuo gruppo target.
6. Scegli Aggiorna.

Quando hai finito di collegare il gruppo target, puoi facoltativamente attivare i controlli dell'integrità che lo utilizzano.

Attivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

1. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
2. Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, seleziona Attiva i controlli dell'integrità di VPC Lattice.
3. In Periodo di tolleranza del controllo dell'integrità, inserisci il tempo in secondi. Questo periodo di tempo indica il tempo che Amazon EC2 Auto Scaling deve attendere prima di verificare lo stato di integrità di un'istanza dopo che è entrata nello InService stato. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione del periodo di tolleranza del controllo dell'integrità per un gruppo con scalabilità automatica](#).
4. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Segui la procedura descritta in questa sezione per utilizzare: AWS CLI

- Collegare un gruppo di destinazione VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico
- Attivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

Come collegare un gruppo di destinazione VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico

Utilizza il seguente [create-auto-scaling-group](#) comando per creare un gruppo Auto Scaling e collegare contemporaneamente un gruppo target VPC Lattice specificando il relativo Amazon Resource Name (ARN).

Sostituisci i valori di esempio per `--auto-scaling-group-name`, `--vpc-zone-identifier`, `--min-size` e `--max-size`. Per l'opzione `--launch-template`, sostituisci *my-launch-template* e *1* con il nome e la versione del modello di avvio che hai creato per le istanze registrate in un gruppo target VPC Lattice. Come `--traffic-sources` opzione, sostituisci l'ARN di esempio con l'ARN del gruppo di destinazione VPC Lattice.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-template LaunchTemplateName=my-launch-template,Version='1' \
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782" \
  --min-size 1 --max-size 5 \
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:vpc-lattice:region:account-id:targetgroup/
tg-0e2f2665eEXAMPLE"
```

Usa il seguente [attach-traffic-sources](#) comando per collegare un gruppo target VPC Lattice a un gruppo Auto Scaling dopo che è già stato creato.

```
aws autoscaling attach-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg \
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:vpc-lattice:region:account-id:targetgroup/
tg-0e2f2665eEXAMPLE"
```

Come attivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

Se hai configurato un controllo dell'integrità basato sulle applicazioni per il tuo gruppo target VPC Lattice, puoi attivare questi controlli dell'integrità. Usa il [update-auto-scaling-group](#) comando [create-auto-scaling-group](#) con l'`--health-check-type` opzione e il valore di **VPC_LATTICE**. Per specificare il periodo di tolleranza per i controlli dell'integrità eseguiti dal gruppo con

dimensionamento automatico, includi l'opzione `--health-check-grace-period` e fornisci il suo valore in secondi.

```
--health-check-type "VPC_LATTICE" --health-check-grace-period 60
```

Scollegare un gruppo target VPC Lattice

Quando il sistema VPC Lattice non ti serve più, utilizza la procedura seguente per scollegarlo dal gruppo con dimensionamento automatico.

Console

Segui i passaggi indicati in questa sezione per utilizzare la console per:

- Come scollegare un gruppo target VPC Lattice da un gruppo con dimensionamento automatico
- Come disattivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

Come scollegare un gruppo target VPC Lattice da un gruppo con dimensionamento automatico

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/> e scegli Auto Scaling Groups dal pannello di navigazione.
2. Seleziona la casella di controllo accanto a un gruppo esistente.

Si aprirà un riquadro diviso nella parte inferiore della pagina.

3. Nella scheda Dettagli, scegli le opzioni di integrazione VPC Lattice, Modifica.
4. In Opzioni di integrazione VPC Lattice, scegli l'icona di eliminazione (X) accanto al gruppo target.
5. Scegli Aggiorna.

Quando hai finito di scollegare il gruppo target, puoi disattivare i controlli dell'integrità di VPC Lattice.

Come disattivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

1. Nella scheda Dettagli scegli Controlli dell'integrità, Modifica.
2. Per i controlli dell'integrità, tipi di controlli dell'integrità aggiuntivi, deseleziona Attiva i controlli dell'integrità di VPC Lattice.

3. Scegli Aggiorna.

AWS CLI

Segui la procedura descritta in questa sezione per utilizzare: AWS CLI

- Come scollegare un gruppo target VPC Lattice da un gruppo con dimensionamento automatico
- Come disattivare i controlli dell'integrità per VPC Lattice

Usa il [detach-traffic-sources](#) comando per staccare un gruppo target dal tuo gruppo Auto Scaling quando non ne hai più bisogno.

```
aws autoscaling detach-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --traffic-sources "Identifier=arn:aws:vpc-lattice:region:account-id:targetgroup/  
tg-0e2f2665eEXAMPLE"
```

Per aggiornare i controlli di integrità su un gruppo Auto Scaling in modo che non utilizzi più i controlli di integrità VPC Lattice, usa il comando. [update-auto-scaling-group](#) Includi l'opzione `--health-check-type` e un valore pari a **EC2**.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --health-check-type "EC2"
```

Informazioni sullo stato di collegamento del gruppo di destinazione VPC Lattice

Dopo aver collegato un gruppo target VPC Lattice a un gruppo con dimensionamento automatico, entra nello stato **Adding** durante la registrazione delle istanze nel gruppo. In seguito alla registrazione di tutte le istanze del gruppo nel sistema di bilanciamento del carico, questo entra in stato **Added**. Dopo che almeno un'istanza sarà passata i controlli dell'integrità, entrerà nello stato **InService**. Quando il gruppo target si trova nello **InService** stato, Amazon EC2 Auto Scaling può terminare e sostituire tutte le istanze segnalate come non integre. Se nessuna istanza registrata supera i controlli dell'integrità (ad esempio, a causa di un controllo configurato erroneamente), il gruppo target non entra nello stato **InService**. Amazon EC2 Auto Scaling non interrompe né sostituisce le istanze.

Quando si scollega un gruppo target per un servizio, questo entra nello stato di **Removing** delle istanze del gruppo. Dopo l'annullamento della registrazione, le istanze rimangono in esecuzione. Per impostazione predefinita viene abilitato lo svuotamento della connessione (ritardo annullamento della registrazione). Se lo svuotamento della connessione è abilitato, VPC Lattice attende il completamento delle richieste in transito o la scadenza del timeout massimo (a seconda di quale situazione si verifica prima), per annullare la registrazione delle istanze.

Puoi verificare lo stato dell'allegato utilizzando AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS SDKs. Non è possibile verificare lo stato del collegamento dalla console.

Da utilizzare AWS CLI per verificare lo stato dell'allegato

Il [describe-traffic-sources](#) comando seguente restituisce lo stato degli allegati di tutte le sorgenti di traffico per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-traffic-sources --auto-scaling-group-name my-asg
```

L'esempio restituisce l'ARN del gruppo target Elastic Load Balancing collegato al gruppo con dimensionamento automatico, insieme allo stato di collegamento del gruppo target nell'elemento **State**.

```
{
  "TrafficSources": [
    {
      "Identifier": "arn:aws:vpc-lattice:region:account-id:targetgroup/tg-0e2f2665eEXAMPLE",
      "State": "InService",
      "Type": "vpc-lattice"
    }
  ]
}
```

Utilizzato EventBridge per gestire gli eventi di Auto Scaling

Amazon EventBridge, precedentemente chiamato CloudWatch Events, ti aiuta a configurare regole basate sugli eventi che monitorano le risorse e avviano azioni mirate che utilizzano altri servizi. AWS

Gli eventi di Amazon EC2 Auto Scaling vengono forniti quasi EventBridge in tempo reale. Puoi stabilire EventBridge regole che richiamano azioni e notifiche programmatiche in risposta a una

varietà di questi eventi. Ad esempio, mentre le istanze sono in fase di avvio o chiusura, è possibile richiamare una AWS Lambda funzione per eseguire un'attività preconfigurata.

Gli obiettivi delle EventBridge regole possono includere AWS Lambda funzioni, argomenti di Amazon SNS, destinazioni API, bus di eventi e molto altro Account AWS ancora. Per informazioni sugli obiettivi supportati, consulta [Amazon EventBridge targets](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Inizia creando EventBridge regole con un esempio che utilizza un argomento e una EventBridge regola di Amazon SNS. Quindi, quando un utente avvia l'aggiornamento di un'istanza, Amazon SNS ti invia una notifica via e-mail ogni volta che viene raggiunto un checkpoint. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea EventBridge regole, ad esempio eventi di aggiornamento](#).

Indice

- [Riferimento all' EC2 evento Amazon Auto Scaling](#)
- [Esempi di eventi e modelli relativi al pool caldo](#)
- [Usa EventBridge le regole di Amazon per automatizzare le azioni](#)

Riferimento all' EC2 evento Amazon Auto Scaling

Con Amazon EventBridge, puoi creare regole che corrispondano agli eventi in arrivo e indirizzarli verso le destinazioni per l'elaborazione.

Indice

- [Eventi dell'operazione del ciclo di vita](#)
- [Eventi di dimensionamento riusciti](#)
- [Eventi di dimensionamento non riusciti](#)
- [Eventi di aggiornamento dell'istanza](#)

Eventi dell'operazione del ciclo di vita

Quando aggiungi lifecycle hook al tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling invia eventi EventBridge a quando un'istanza passa allo stato di attesa. Gli eventi vengono prodotti nel miglior modo possibile.

Event types (Tipi di evento)

- [Azione di dimensionamento orizzontale del ciclo di vita](#)

- [Operazione del ciclo di vita del dimensionamento verticale](#)

Azione di dimensionamento orizzontale del ciclo di vita

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling ha spostato un'istanza in `Pending:Wait` uno stato a causa di un hook del ciclo di vita di avvio.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "LifecycleActionToken": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LifecycleHookName": "my-lifecycle-hook",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
    "NotificationMetadata": "additional-info",
    "Origin": "EC2",
    "Destination": "AutoScalingGroup"
  }
}
```

Operazione del ciclo di vita del dimensionamento verticale

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling ha spostato un'istanza in `Terminating:Wait` uno stato a causa di un hook del ciclo di vita di terminazione.

Important

Quando un gruppo con dimensionamento automatico restituisce istanze a un pool caldo con dimensionamento verticale, anche la restituzione delle istanze al pool caldo può generare eventi `EC2 Instance-terminate Lifecycle Action`. Gli eventi che vengono consegnati quando un'istanza passa allo stato di attesa su dimensionamento verticale hanno

WarmPool come valore per Destination. Per ulteriori informazioni, consulta [Instance reuse policy](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "LifecycleActionToken": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LifecycleHookName": "my-lifecycle-hook",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
    "NotificationMetadata": "additional-info",
    "Origin": "AutoScalingGroup",
    "Destination": "EC2"
  }
}
```

Eventi di dimensionamento riusciti

Gli esempi seguenti mostrano i tipi di eventi per eventi di dimensionamento di successo. Gli eventi vengono prodotti nel miglior modo possibile.

Event types (Tipi di evento)

- [Evento di dimensionamento orizzontale riuscito](#)
- [Evento di dimensionamento verticale riuscito](#)

Evento di dimensionamento orizzontale riuscito

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling ha avviato con successo un'istanza.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance Launch Successful",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn",
    "instance-arn"
  ],
  "detail": {
    "StatusCode": "InProgress",
    "Description": "Launching a new EC2 instance: i-12345678",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "Details": {
      "Availability Zone": "us-west-2b",
      "Subnet ID": "subnet-12345678"
    },
    "RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "StatusMessage": "",
    "EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "Cause": "description-text",
    "Origin": "EC2",
    "Destination": "AutoScalingGroup"
  }
}
```

Evento di dimensionamento verticale riuscito

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling ha terminato con successo un'istanza.

Important

Quando un gruppo con dimensionamento automatico restituisce istanze a un pool caldo con dimensionamento verticale, anche la restituzione delle istanze al pool caldo può generare eventi EC2 Instance Terminate Successful. Gli eventi che vengono consegnati

quando un'istanza ritorna correttamente nel pool caldo hanno WarmPool come valore per Destination. Per ulteriori informazioni, consulta [Instance reuse policy](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance Terminate Successful",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn",
    "instance-arn"
  ],
  "detail": {
    "StatusCode": "InProgress",
    "Description": "Terminating EC2 instance: i-12345678",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "Details": {
      "Availability Zone": "us-west-2b",
      "Subnet ID": "subnet-12345678"
    },
    "RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "StatusMessage": "",
    "EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "Cause": "description-text",
    "Origin": "AutoScalingGroup",
    "Destination": "EC2"
  }
}
```

Eventi di dimensionamento non riusciti

Gli esempi seguenti mostrano i tipi di eventi per eventi di dimensionamento non riusciti. Gli eventi vengono prodotti nel miglior modo possibile.

Event types (Tipi di evento)

- [Evento di dimensionamento orizzontale non riuscito](#)
- [Evento di dimensionamento verticale non riuscito](#)

Evento di dimensionamento orizzontale non riuscito

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling non è riuscito ad avviare un'istanza.

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance Launch Unsuccessful",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn",
    "instance-arn"
  ],
  "detail": {
    "StatusCode": "Failed",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "Details": {
      "Availability Zone": "us-west-2b",
      "Subnet ID": "subnet-12345678"
    },
    "RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
    "StatusMessage": "message-text",
    "EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "Cause": "description-text",
    "Origin": "EC2",
    "Destination": "AutoScalingGroup"
  }
}
```

Evento di dimensionamento verticale non riuscito

L'evento di esempio seguente mostra che Amazon EC2 Auto Scaling non è riuscito a terminare un'istanza.

Important

Quando un gruppo con dimensionamento automatico restituisce istanze a un pool caldo con dimensionamento verticale, anche la mancata restituzione delle istanze al pool caldo può generare eventi EC2 Instance Terminate Unsuccessful. Gli eventi che vengono consegnati quando un'istanza non ritorna correttamente nel pool caldo hanno WarmPool come valore per Destination. Per ulteriori informazioni, consulta [Instance reuse policy](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance Terminate Unsuccessful",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn",
    "instance-arn"
  ],
  "detail": {
    "StatusCode": "Failed",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "ActivityId": "87654321-4321-4321-4321-210987654321",
    "Details": {
      "Availability Zone": "us-west-2b",
      "Subnet ID": "subnet-12345678"
    }
  },
  "RequestId": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "StatusMessage": "message-text",
  "EndTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "StartTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "Cause": "description-text",
  "Origin": "AutoScalingGroup",
  "Destination": "EC2"
}
```



```
}  
}
```

Eventi di aggiornamento dell'istanza

Di seguito sono riportati eventi di esempio della funzione di aggiornamento dell'istanza. Gli eventi vengono prodotti nel miglior modo possibile.

Event types (Tipi di evento)

- [Checkpoint raggiunto](#)
- [Aggiornamento dell'istanza iniziato](#)
- [Aggiornamento dell'istanza riuscito](#)
- [Aggiornamento dell'istanza non riuscito](#)
- [Aggiornamento dell'istanza annullato](#)
- [È iniziato il rollback dell'aggiornamento dell'istanza](#)
- [Il rollback dell'aggiornamento dell'istanza è riuscito](#)
- [Il rollback dell'aggiornamento dell'istanza non è riuscito](#)

Checkpoint raggiunto

Quando il numero di istanze che sono state sostituite raggiunge la soglia percentuale definita per il checkpoint, Amazon Auto EC2 Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Checkpoint Reached",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
  "detail": {  
    "InstanceRefreshId": "ab00cf8f-9126-4f3c-8010-dbb8cad6fb86",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
    "CheckpointPercentage": "50",  
  }  
}
```

```
    "CheckpointDelay": "300"  
  }  
}
```

Aggiornamento dell'istanza iniziato

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `InProgress`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Started",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
  "detail": {  
    "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg"  
  }  
}
```

Aggiornamento dell'istanza riuscito

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `Successful`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Succeeded",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
}
```

```
"detail": {  
  "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg"  
}
```

Aggiornamento dell'istanza non riuscito

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `Failed`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Failed",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
  "detail": {  
    "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg"  
  }  
}
```

Aggiornamento dell'istanza annullato

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `Cancelled`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Cancelled",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  

```

```
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
  "detail": {  
    "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg"  
  }  
}
```

È iniziato il rollback dell'aggiornamento dell'istanza

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `RollbackInProgress`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Rollback Started",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "auto-scaling-group-arn"  
  ],  
  "detail": {  
    "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg"  
  }  
}
```

Il rollback dell'aggiornamento dell'istanza è riuscito

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `RollbackSuccessful`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Rollback Succeeded",  
  "source": "aws.autoscaling",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```

"region": "us-west-2",
"resources": [
  "auto-scaling-group-arn"
],
"detail": {
  "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
  "AutoScalingGroupName": "my-asg"
}
}

```

Il rollback dell'aggiornamento dell'istanza non è riuscito

Quando lo stato di aggiornamento di un'istanza cambia in `Failed`, Amazon EC2 Auto Scaling invia il seguente evento.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Auto Scaling Instance Refresh Rollback Failed",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "InstanceRefreshId": "c613620e-07e2-4ed2-a9e2-ef8258911ade",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg"
  }
}

```

Esempi di eventi e modelli relativi al pool caldo

Amazon EC2 Auto Scaling supporta diversi modelli predefiniti in Amazon EventBridge. Ciò semplifica il modo in cui viene creato un modello di eventi. Seleziona i valori dei campi su un modulo e EventBridge genera lo schema automaticamente. Al momento, Amazon EC2 Auto Scaling non supporta modelli predefiniti per gli eventi emessi da un gruppo di Auto Scaling con un pool caldo. È necessario immettere il modello come oggetto JSON. Questa sezione e l'argomento [Crea EventBridge regole per eventi in piscina riscaldata](#) mostrano come utilizzare un modello di evento per selezionare gli eventi e inviarli alle destinazioni.

Per creare EventBridge regole che filtrino gli eventi relativi ai warm pool a cui Amazon EC2 Auto Scaling invia, EventBridge Origin includi i campi Destination e dalla sezione detail dell'evento.

I valori di Origin e Destination possono essere i seguenti:

EC2 | AutoScalingGroup | WarmPool

Indice

- [Eventi di esempio](#)
- [Esempio di modelli di eventi](#)

Eventi di esempio

Quando aggiungi lifecycle hook al tuo gruppo Auto Scaling, Amazon Auto EC2 Scaling invia eventi EventBridge a quando un'istanza passa allo stato di attesa. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa i lifecycle hook con una piscina calda nel gruppo Auto Scaling](#).

Questa sezione include esempi di questi eventi quando il gruppo con dimensionamento automatico ha un pool caldo. Gli eventi vengono emessi sulla base del best effort.

Note

Per gli eventi a cui Amazon EC2 Auto Scaling invia EventBridge quando il ridimensionamento ha esito positivo, consulta [Eventi di dimensionamento riusciti](#). Per gli eventi in cui il dimensionamento non riesce, consulta [Eventi di dimensionamento non riusciti](#).

Esempi di eventi

- [Azione di dimensionamento orizzontale del ciclo di vita](#)
- [Operazione del ciclo di vita del dimensionamento verticale](#)

Azione di dimensionamento orizzontale del ciclo di vita

Gli eventi che vengono consegnati quando un'istanza passa allo stato di attesa su dimensionamento orizzontale hanno EC2 Instance-launch Lifecycle Action come valore per detail-type. Nell'oggetto detail, i valori degli attributi Origin e Destination mostrano la provenienza e la direzione dell'istanza.

In questo esempio di evento di dimensionamento orizzontale, viene avviata una nuova istanza e il suo stato cambia in `WarmUp:Pending:Wait` perché viene aggiunta al pool caldo. Per ulteriori informazioni, consulta [Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-01-13T00:12:37.214Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "LifecycleActionToken": "71514b9d-6a40-4b26-8523-05e7eEXAMPLE",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LifecycleHookName": "my-launch-lifecycle-hook",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
    "NotificationMetadata": "additional-info",
    "Origin": "EC2",
    "Destination": "WarmPool"
  }
}
```

In questo caso evento di dimensionamento orizzontale di esempio, lo stato di un'istanza cambia in `Pending:Wait` perché viene aggiunto al gruppo con dimensionamento automatico dal pool caldo. Per ulteriori informazioni, consulta [Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool](#).

```
{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-launch Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-01-19T00:35:52.359Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ]
}
```

```

],
"detail": {
  "LifecycleActionToken": "19cc4d4a-e450-4d1c-b448-0de67EXAMPLE",
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "LifecycleHookName": "my-launch-lifecycle-hook",
  "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
  "NotificationMetadata": "additional-info",
  "Origin": "WarmPool",
  "Destination": "AutoScalingGroup"
}
}

```

Operazione del ciclo di vita del dimensionamento verticale

Gli eventi che vengono consegnati quando un'istanza passa allo stato di attesa su dimensionamento verticale hanno `EC2 Instance-terminate Lifecycle Action` come valore per `detail-type`. Nell'oggetto `detail`, i valori degli attributi `Origin` e `Destination` mostrano la provenienza e la direzione dell'istanza.

In questo caso di esempio di dimensionamento verticale, lo stato di un'istanza cambia in `Warm:Pending:Wait` perché viene restituito al pool caldo. Per ulteriori informazioni, consulta [Transizioni dello stato del ciclo di vita delle istanze in un warm pool](#).

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action",
  "source": "aws.autoscaling",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-03-28T00:12:37.214Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "auto-scaling-group-arn"
  ],
  "detail": {
    "LifecycleActionToken": "42694b3d-4b70-6a62-8523-09a1eEXAMPLE",
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "LifecycleHookName": "my-termination-lifecycle-hook",
    "EC2InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",
    "NotificationMetadata": "additional-info",

```



```
"Origin": "AutoScalingGroup",  
"Destination": "WarmPool"  
}  
}
```

Esempio di modelli di eventi

La sezione precedente fornisce esempi di eventi emessi da Amazon Auto EC2 Scaling.

EventBridge i modelli di eventi hanno la stessa struttura degli eventi a cui corrispondono. Il modello cita i campi che desideri abbinare e fornisce i valori che stai cercando.

I campi riportati di seguito nell'evento costituiscono il modello di evento definito nella regola e che richiamano un'operazione:

"source": "aws.autoscaling"

Indica che l'evento proviene da Amazon EC2 Auto Scaling.

"detail-type": "*EC2 Instance-launch Lifecycle Action*"

Identifica il tipo di evento.

"Origin": "*EC2*"

Identifica la provenienza dell'istanza.

"Destination": "*WarmPool*"

Identifica la destinazione dell'istanza.

Usa il modello di evento di esempio riportato di seguito per acquisire tutti gli eventi *EC2 Instance-launch Lifecycle Action* associati alle istanze che entrano nel pool caldo.

```
{  
  "source": [ "aws.autoscaling" ],  
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],  
  "detail": {  
    "Origin": [ "EC2" ],  
    "Destination": [ "WarmPool" ]  
  }  
}
```

Usa il modello di evento di esempio riportato di seguito per acquisire tutti gli eventi EC2 Instance-launch Lifecycle Action associati alle istanze che lasciano il pool caldo a causa di un aumento orizzontale.

```
{
  "source": [ "aws.autoscaling" ],
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
  "detail": {
    "Origin": [ "WarmPool" ],
    "Destination": [ "AutoScalingGroup" ]
  }
}
```

Usa il modello di evento di esempio riportato di seguito per acquisire tutti gli eventi EC2 Instance-launch Lifecycle Action associati alle istanze avviate direttamente nel gruppo con dimensionamento automatico.

```
{
  "source": [ "aws.autoscaling" ],
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
  "detail": {
    "Origin": [ "EC2" ],
    "Destination": [ "AutoScalingGroup" ]
  }
}
```

Usa il modello di evento di esempio riportato di seguito per acquisire tutti gli eventi EC2 Instance-terminate Lifecycle Action associati alle istanze che lasciano il pool caldo a causa di una riduzione orizzontale.

```
{
  "source": [ "aws.autoscaling" ],
  "detail-type": [ "EC2 Instance-terminate Lifecycle Action" ],
  "detail": {
    "Origin": [ "AutoScalingGroup" ],
    "Destination": [ "WarmPool" ]
  }
}
```

Usa il seguente modello o eventi di esempio per acquisire tutti gli eventi associati a EC2 Instance-launch Lifecycle Action, indipendentemente dall'origine o dalla destinazione.

```
{
  "source": [ "aws.autoscaling" ],
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ]
}
```

Usa EventBridge le regole di Amazon per automatizzare le azioni

Quando un evento viene emesso da Amazon EC2 Auto Scaling, una notifica dell'evento viene inviata ad EventBridge Amazon come file JSON. Puoi scrivere una EventBridge regola per automatizzare le azioni da intraprendere quando un modello di evento corrisponde alla regola. Se EventBridge rileva un pattern di eventi che corrisponde a uno schema definito in una regola, EventBridge richiama l'obiettivo (o i target) specificati nella regola.

È possibile utilizzare le procedure di esempio di questa sezione come punto di partenza.

Può essere utile anche la seguente documentazione:

- Per eseguire azioni personalizzate sulle istanze durante l'avvio o prima che vengano terminate utilizzando una funzione Lambda, consulta [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#).
- Per richiamare una funzione Lambda sulle chiamate API registrate CloudTrail con, [consulta Tutorial: AWS Log API call](#) using EventBridge in Amazon EventBridge User Guide.
- Per ulteriori informazioni su come creare regole per gli eventi, consulta la sezione [Creazione di EventBridge regole Amazon che reagiscono agli eventi](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

Argomenti

- [Crea EventBridge regole, ad esempio eventi di aggiornamento](#)
- [Crea EventBridge regole per eventi in piscina riscaldata](#)

Crea EventBridge regole, ad esempio eventi di aggiornamento

L'esempio seguente crea una EventBridge regola per inviare una notifica via e-mail. Lo fa ogni volta che il gruppo con scalabilità automatica emette un evento quando viene raggiunto un punto di controllo durante un aggiornamento delle istanze. La procedura per impostare le notifiche via e-mail utilizzando Amazon SNS è inclusa. Per usare Amazon SNS per l'invio di notifiche e-mail, devi prima creare un argomento, quindi iscrivere i tuoi indirizzi e-mail all'argomento.

Per ulteriori informazioni sulla caratteristica di aggiornamento di un'istanza, consulta [Usa un aggiornamento dell'istanza per aggiornare le istanze in un gruppo di Auto Scaling](#).

Creare un argomento Amazon SNS.

Un argomento SNS è un punto di accesso logico, un canale di comunicazione che il gruppo Auto Scaling utilizza per inviare le notifiche. Puoi creare un argomento specificando un nome.

I nomi dell'argomento devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Hanno un numero di caratteri compreso tra 1 e 256.
- Deve contenere caratteri ASCII maiuscoli e minuscoli, numeri, trattini e caratteri di sottolineatura.

Per le istruzioni, consulta [Creazione di un argomento Amazon SNS](#) nella Guida per lo Sviluppatore di Amazon Simple Notification Service.

Sottoscrizione all'argomento Amazon SNS

Per ricevere le notifiche che il gruppo con scalabilità automatica invia all'argomento, è necessario sottoscrivere un endpoint all'argomento. In questa procedura, per Endpoint, specifica l'indirizzo e-mail a cui desideri ricevere le notifiche da Amazon EC2 Auto Scaling.

Per ulteriori informazioni, consulta [Sottoscrizione a un argomento di Amazon SNS](#) nella Guida per lo Sviluppatore di Amazon Simple Notification Service.

Conferma la sottoscrizione ad Amazon SNS

Amazon SNS invia un'e-mail di conferma all'indirizzo specificato nella fase precedente.

Assicurati di aprire l'e-mail da AWS Notifiche e di scegliere il link per confermare l'iscrizione prima di continuare con il passaggio successivo.

Riceverai un messaggio di conferma da AWS Amazon SNS è ora configurato per ricevere notifiche e inviare la notifica come e-mail all'indirizzo specificato.

Instradamento degli eventi al tuo argomento Amazon SNS

Crea una regola che corrisponda agli eventi selezionati e li instradi al tuo argomento Amazon SNS per dare notifica agli indirizzi e-mail sottoscritti.

Per creare una regola che invia notifiche al tuo argomento Amazon SNS

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.

2. Nel pannello di navigazione, scegli Regole.
3. Scegli Crea regola.
4. Per Define rule detail (Definisci dettagli della regola), effettua le seguenti operazioni:
 - a. Immettere un Name (Nome) per la regola e, facoltativamente, una descrizione.

Una regola non può avere lo stesso nome di un'altra regola nella stessa regione e sullo stesso bus di eventi.
 - b. Per Event bus (Bus di eventi), scegli default. Quando un AWS servizio del tuo account genera un evento, passa sempre al bus eventi predefinito del tuo account.
 - c. Per Rule type (Tipo di regola), scegli Rule with an event pattern (Regola con un modello di eventi).
 - d. Scegli Next (Successivo).
5. Per Build event pattern (Crea modello di eventi), procedi come segue:
 - a. Per Event source, scegli AWS eventi o eventi EventBridge partner.
 - b. Per Event pattern (Modello eventi), procedi come segue:
 - i. In Event source (Origine eventi), selezionare Servizi AWS.
 - ii. Per Servizio AWS, scegli Auto Scaling (Scalabilità automatica).
 - iii. In Event type (Tipo di evento), scegli Instance Refresh (Aggiornamento delle istanze).
 - iv. Per impostazione predefinita, la regola corrisponde a qualsiasi evento di aggiornamento delle istanze. Per creare una regola che ti avvisi quando viene raggiunto un checkpoint durante un aggiornamento dell'istanza, scegli Eventi specifici dell'istanza e seleziona EC2 Auto Scaling Instance Refresh Checkpoint raggiunto.
 - v. Per impostazione predefinita, la regola corrisponde a qualsiasi gruppo con scalabilità automatica nella Regione. Affinché la regola corrisponda a un gruppo con scalabilità automatica specifico, seleziona Specific group name(s) (Nomi gruppi specifici), quindi seleziona uno o più gruppi con scalabilità automatica.
 - vi. Scegli Next (Successivo).
6. Per Select target(s) (Seleziona destinazione/i), esegui queste operazioni:
 - a. Per Target types (Tipi di target), scegli Servizio AWS.
 - b. Per Select a target (Seleziona un target), scegli SNS topic (Argomento SNS).
 - c. ~~Per Topic (Argomento), scegli il tuo argomento Amazon SNS.~~

- d. (Facoltativo) In Additional settings (Impostazioni aggiuntive), facoltativamente puoi configurare impostazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di EventBridge regole Amazon che reagiscono agli eventi](#) nella Amazon EventBridge User Guide.
- e. Scegli Next (Successivo).
7. (Facoltativo) Per Tags (Tag), se desideri puoi assegnare uno o più tag alla regola, quindi scegli Next (Successivo).
8. Per Review and create (Verifica e crea), verifica i dettagli della regola e se necessario, modificali. Quindi scegli Create rule (Crea ruolo).

Crea EventBridge regole per eventi in piscina riscaldata

L'esempio seguente crea una EventBridge regola per richiamare azioni programmatiche. Lo fa ogni volta che il gruppo con scalabilità automatica emette un evento quando una nuova istanza viene aggiunta al warm pool.

Prima di creare la regola, create la AWS Lambda funzione che desiderate che la regola utilizzi come destinazione. È necessario specificare questa funzione come destinazione della regola. La procedura seguente fornisce solo i passaggi per creare la EventBridge regola che agisce quando nuove istanze entrano nel pool caldo. Per un'esercitazione introduttiva che mostra come creare una semplice funzione Lambda da richiamare quando un evento in arrivo corrisponde a una regola, consulta [Tutorial : Configurazione di un hook del ciclo di vita che richiama una funzione Lambda](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione e l'utilizzo dei warm pool, consulta [Riduci la latenza per le applicazioni con tempi di avvio lunghi utilizzando pool caldi](#).

Creazione di una regola di evento per richiamare una funzione Lambda

1. Apri la EventBridge console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegli Regole.
3. Scegli Crea regola.
4. Per Define rule detail (Definisci dettagli della regola), effettua le seguenti operazioni:
 - a. Immettere un Name (Nome) per la regola e, facoltativamente, una descrizione.

Una regola non può avere lo stesso nome di un'altra regola nella stessa regione e sullo stesso bus di eventi.

- b. Per Event bus (Bus di eventi), scegli default. Quando un Servizio AWS utente del tuo account genera un evento, questo passa sempre al bus eventi predefinito del tuo account.
 - c. Per Rule type (Tipo di regola), scegli Rule with an event pattern (Regola con un modello di eventi).
 - d. Scegli Next (Successivo).
5. Per Build event pattern (Crea modello di eventi), procedi come segue:
- a. Per Event source, scegli AWS eventi o eventi EventBridge partner.
 - b. Per Modello di evento, scegli Modello personalizzato (editor JSON) e incolla il seguente modello nella casella Modello di evento, sostituendo il testo *italics* con il nome del tuo gruppo Auto Scaling.

```
{
  "source": [ "aws.autoscaling" ],
  "detail-type": [ "EC2 Instance-launch Lifecycle Action" ],
  "detail": {
    "AutoScalingGroupName": [ "my-asg" ],
    "Origin": [ "EC2" ],
    "Destination": [ "WarmPool" ]
  }
}
```

Per creare una regola che corrisponda ad altri eventi, modifica il modello di evento. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempio di modelli di eventi](#).

- c. Scegli Next (Successivo).
6. Per Select target(s) (Seleziona destinazione/i), esegui queste operazioni:
- a. Per Target types (Tipi di target), scegli Servizio AWS.
 - b. Per Select a target (Seleziona destinazione), scegli Lambda function (Funzione Lambda).
 - c. In Function (Funzione), scegli la funzione a cui inviare gli eventi.
 - d. (Facoltativo) Per Configure version/alias (Configura versione/alias), inserisci le impostazioni di versione e alias per la funzione Lambda di destinazione.
 - e. (Facoltativo) In Additional settings (Impostazioni aggiuntive), inserisci eventuali impostazioni aggiuntive, a seconda di quanto appropriato per l'applicazione. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Creazione di EventBridge regole Amazon che reagiscono agli eventi](#) nella Amazon EventBridge User Guide.

- f. Scegli Next (Successivo).
7. (Facoltativo) Per Tags (Tag), se desideri puoi assegnare uno o più tag alla regola, quindi scegli Next (Successivo).
8. Per Review and create (Verifica e crea), verifica i dettagli della regola e se necessario, modificali. Quindi scegli Create role (Crea ruolo).

Fornisci connettività di rete per le istanze Auto Scaling utilizzando Amazon VPC

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) è un servizio che ti consente di avviare AWS risorse come gruppi di Auto Scaling in una rete virtuale logicamente isolata da te definita.

Una sottorete in Amazon VPC è una suddivisione all'interno di una zona di disponibilità definita da un segmento dell'intervallo dell'indirizzo IP del VPC. Tramite le sottoreti, è possibile raggruppare le istanze in base alle esigenze di sicurezza e operative. La sottorete risiede interamente all'interno della zona di disponibilità in cui è stata creata. Le istanze di Auto Scaling vengono avviate all'interno delle sottoreti.

Per abilitare la comunicazione tra Internet e le istanze nelle sottoreti, è necessario creare un Gateway Internet e allegarlo al VPC. Un gateway Internet consente alle risorse all'interno delle sottoreti di connettersi a Internet attraverso l'edge della EC2 rete Amazon. Se il traffico di una sottorete viene instradato a un Gateway Internet, la sottorete è nota come sottorete pubblica. Se il traffico di una sottorete non viene instradato verso un Gateway Internet, la sottorete è nota come sottorete privata. Utilizza una sottorete pubblica per le risorse che devono essere connesse a Internet e una sottorete privata per le risorse che non devono essere connesse a Internet. Per ulteriori informazioni sull'accesso Internet alle istanze in un VPC, consulta [Accesso a Internet](#) nella Guida per l'utente ad Amazon VPC.

Indice

- [VPC di default](#)
- [VPC non di default](#)
- [Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC](#)
- [Indirizzamento IP in un VPC](#)
- [Interfacce di rete in un VPC](#)
- [Tenancy di posizionamento delle istanze](#)

- [AWS Outposts](#)
- [Altre risorse per saperne di più VPCs](#)

VPC di default

Se hai creato il tuo Account AWS dopo il 4 dicembre 2013 o stai creando il tuo gruppo Auto Scaling in un nuovo gruppo Regione AWS, creeremo un VPC predefinito per te. Il VPC di default viene fornito con una sottorete di default in ciascuna zona di disponibilità. Se disponi di un VPC di default, il gruppo Auto Scaling viene creato in questo VPC per impostazione predefinita.

Puoi visualizzarlo nella VPCs [VPCs pagina Your](#) della console Amazon VPC.

Per ulteriori informazioni sul VPC predefinito, consulta [Default VPCs](#) nella Amazon VPC User Guide.

VPC non di default

Puoi scegliere di crearne altri VPCs accedendo alla [pagina VPC Dashboard](#) AWS Management Console e selezionando Crea VPC.

Per ulteriori informazioni, consulta la [Guida utente Amazon VPC](#).

Note

Un VPC si estende su tutte le zone di disponibilità nella sua Regione AWS. Quando aggiungi sottoreti al tuo VPC, scegli più zone di disponibilità per assicurarti che le applicazioni ospitate in tali sottoreti siano altamente disponibili. Una zona di disponibilità consiste in uno o più data center separati con alimentazione, rete e connettività ridondanti in una Regione AWS. Le zone di disponibilità consentono di rendere le applicazioni di produzione altamente disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili.

Considerazioni sulla scelta di sottoreti VPC

Nello scegliere le sottoreti VPC per il gruppo con dimensionamento automatico, tieni in considerazione quanto segue:

- Se si allega un sistema di bilanciamento del carico Elastic Load Balancing al gruppo con dimensionamento automatico, le istanze possono essere avviate in sottoreti pubbliche o private. È

tuttavia necessario che il sistema di bilanciamento del carico venga creato in sottoreti pubbliche per supportare la risoluzione DNS.

- Se si accede alle istanze di Auto Scaling direttamente tramite SSH, le istanze possono essere avviate solo nelle sottoreti pubbliche.
- Se accedi a istanze di Auto Scaling senza ingresso AWS Systems Manager utilizzando Session Manager, le istanze possono essere avviate in sottoreti pubbliche o private.
- Se si utilizzano sottoreti private, è possibile permettere alle istanze di Auto Scaling di accedere a Internet utilizzando un Gateway NAT pubblico.
- Per impostazione predefinita, le sottoreti di default in un VPC predefinito sono pubbliche.

Indirizzamento IP in un VPC

Quando si avviano delle istanze Auto Scaling in un VPC, alle istanze viene assegnato automaticamente un indirizzo IP privato dall'intervallo CIDR della sottorete in cui viene avviata l'istanza. In questo modo le istanze possono comunicare con altre istanze nel VPC.

Puoi configurare un modello di avvio o una configurazione di avvio per assegnare indirizzi pubblici alle tue istanze. IPv4 L'assegnazione di indirizzi IP pubblici alle istanze consente loro di comunicare con Internet o altri servizi. AWS

Quando avvii le istanze in una sottorete configurata per l'assegnazione automatica IPv6 degli indirizzi, le istanze ricevono entrambi gli indirizzi A. IPv4 IPv6 Altrimenti, ricevono solo indirizzi. IPv4 Per ulteriori informazioni, [IPv6consulta gli indirizzi](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori informazioni sulla specifica degli intervalli CIDR per il VPC o sottorete, consulta la [Guida per l'utente di Amazon VPC](#).

Amazon EC2 Auto Scaling può assegnare automaticamente indirizzi IP privati aggiuntivi all'avvio dell'istanza quando utilizzi un modello di avvio che specifica interfacce di rete aggiuntive. Ad ogni interfaccia di rete viene assegnato un unico indirizzo IP privato dall'intervallo CIDR della sottorete in cui viene avviata l'istanza. In questo caso, il sistema non può più assegnare automaticamente un IPv4 indirizzo pubblico all'interfaccia di rete principale. Non sarai in grado di connetterti alle tue istanze tramite un IPv4 indirizzo pubblico a meno che non associ gli indirizzi IP elastici disponibili alle istanze di Auto Scaling.

Interfacce di rete in un VPC

Ogni istanza in un VPC dispone di un'interfaccia di rete di default (interfaccia di rete primaria). Non è possibile scollegare un'interfaccia di rete primaria da un'istanza. Puoi creare e allegare un'ulteriore interfaccia di rete a qualsiasi istanza nel VPC. Il numero di interfacce di rete che puoi allegare varia a seconda del tipo di istanza.

Quando avvii un'istanza utilizzando un modello di avvio, puoi specificare interfacce di rete aggiuntive. Tuttavia, l'avvio di un'istanza Auto Scaling con più interfacce di rete crea automaticamente ogni interfaccia nella stessa sottorete dell'istanza. Questo perché Amazon EC2 Auto Scaling ignora le sottoreti definite nel modello di avvio a favore di quanto specificato nel gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un modello di avvio per un gruppo Auto Scaling](#).

Se crei o alleggi due o più interfacce di rete della stessa sottorete a un'istanza, potresti riscontrare errori a livello di rete, ad esempio un routing asimmetrico, soprattutto su istanze che utilizzano una variante Linux non Amazon. Se hai bisogno di questo tipo di configurazione, dovrai anche configurare l'interfaccia di rete secondaria all'interno del sistema operativo. Per un esempio, vedi [Come posso far funzionare la mia interfaccia di rete secondaria nella mia istanza di Ubuntu? EC2 nel AWS Knowledge Center](#).

Tenancy di posizionamento delle istanze

Per impostazione predefinita, tutte le istanze nel VPC vengono eseguite come istanze a tenancy condivisa. Amazon EC2 Auto Scaling supporta anche istanze e host dedicati. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).

AWS Outposts

AWS Outposts estende un Amazon VPC da una AWS regione a un avamposto con i componenti VPC accessibili nella regione, inclusi gateway Internet, gateway privati virtuali, gateway di transito Amazon VPC ed endpoint VPC. Un Outpost è ospitato in una zona di disponibilità nella regione ed è un'estensione della zona di disponibilità che è possibile utilizzare per la resilienza.

Per ulteriori informazioni, consulta la [AWS Outposts Guida per l'utente di](#).

Per un esempio di come distribuire un gruppo con dimensionamento automatico che serve il traffico da un Application Load Balancer all'interno di un Outpost, vedere il seguente post sul blog: [Configurazione di un sistema di Application Load Balancer su AWS Outposts](#).

Altre risorse per saperne di più VPCs

Usa i seguenti argomenti per saperne di più sulle VPCs sottoreti.

- Sottoreti private in un VPC
 - [Esempio: VPC con server in sottoreti private e NAT](#)
 - [Gateway NAT](#)
- Sottoreti pubbliche in un VPC
 - [Esempio: VPC per un ambiente di test](#)
 - [Esempio: VPC per server Web e di database](#)
- Sottoreti per l'Application Load Balancer
 - [Sottoreti per il sistema di bilanciamento del carico](#)
- Informazioni generali sul VPC
 - [Guida per l'utente di Amazon VPC](#)
 - [Connect VPCs tramite peering VPC](#)
 - [Interfacce di rete elastiche](#)
 - [Utilizzare gli endpoint VPC per la connettività privata](#)

Sicurezza in Amazon EC2 Auto Scaling

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di un data center e di un'architettura di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra AWS te e te. Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- **Sicurezza del cloud:** AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi nel AWS cloud. AWS ti fornisce anche servizi che puoi utilizzare in modo sicuro. Per maggiori informazioni sui programmi di conformità che si applicano ad Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [AWS i servizi rientranti nell'ambito del programma di conformità \(AWS servizi nell'ambito del programma\)](#).
- **Sicurezza nel cloud:** la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Inoltre, sei responsabile anche di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti dell'azienda e le leggi e le normative applicabili.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi Amazon EC2 Auto Scaling. I seguenti argomenti mostrano come configurare Amazon EC2 Auto Scaling per soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue risorse Amazon EC2 Auto Scaling.

Argomenti

- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Resilienza in Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Protezione dei dati in Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Identity and Access Management per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Convalida della conformità per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Amazon EC2 Auto Scaling e interfaccia degli endpoint VPC](#)

Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon EC2 Auto Scaling

In quanto servizio gestito, Amazon EC2 Auto Scaling è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi di AWS sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizza chiamate API AWS pubblicate per accedere ad Amazon EC2 Auto Scaling attraverso la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. O puoi utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

Puoi anche utilizzare un endpoint di cloud privato virtuale (VPC) per Amazon Auto EC2 Scaling. Gli endpoint VPC di interfaccia consentono alle risorse Amazon VPC di utilizzare i loro indirizzi IP privati per accedere ad Amazon Auto Scaling senza esposizione EC2 alla rete Internet pubblica. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Auto Scaling e interfaccia degli endpoint VPC](#)

Risorse correlate

Per informazioni sulle funzionalità di isolamento del traffico di servizio fornito da Amazon EC2, consulta la sezione [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon EC2 nella Amazon EC2](#) User Guide.

Resilienza in Amazon EC2 Auto Scaling

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno Regioni AWS a zone di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS](#)

Per sfruttare la ridondanza geografica della progettazione della zona di disponibilità, esegui le operazioni seguenti:

- Distribuisci il gruppo con scalabilità automatica su più zone di disponibilità.
- Mantieni almeno un'istanza in ogni zona di disponibilità.
- Collega un sistema di bilanciamento del carico per distribuire il traffico in entrata nelle stesse zone di disponibilità. Se utilizzi un Application Load Balancer, assicurati che ogni EC2 istanza riceva una quantità di traffico simile mantenendo abilitato il bilanciamento del carico tra zone. Ciò consente di limitare l'impatto dovuto all'aumento del carico sulle istanze esistenti durante un evento di failover e di ottenere una maggiore resilienza rispetto all'assenza del sistema di bilanciamento del carico tra zone.
- Assicurati che i controlli di integrità di Elastic Load Balancing siano configurati correttamente e che siano abilitati nel gruppo con scalabilità automatica. Quindi, se un'istanza non supera il controllo di integrità, Elastic Load Balancing interrompe l'invio di traffico verso le istanze integre e reindirizza il traffico verso istanze integre, mentre Amazon Auto Scaling EC2 sostituisce l'istanza non integra.

Amazon EC2 Auto Scaling aiuta a supportare le esigenze di resilienza delle applicazioni nei seguenti modi:

- Controlla le istanze per individuare eventuali problemi di integrità e raggiungibilità. Quando un'istanza diventa non integra, la termina automaticamente e ne avvia una nuova.
- Se sono attive policy di dimensionamento dinamico, dimensiona automaticamente la capacità in base al traffico in ingresso.
- Rileva problemi di affidabilità dei CloudWatch parametri di Amazon che supportano le politiche di scalabilità e sospende le attività di scalabilità quando non sono disponibili parametri affidabili, ad esempio quando mancano punti dati.
- Cerca di mantenere un numero equivalente di istanze in ogni zona di disponibilità abilitata durante il dimensionamento del gruppo.
- Sfrutta le zone di disponibilità al fine di mantenere un'elevata disponibilità. Quando una zona di disponibilità non è integra, Amazon EC2 Auto Scaling esegue le seguenti operazioni:
 - Avvia nuove istanze in diverse zone di disponibilità abilitate per il tuo gruppo Auto Scaling.
 - Ridistribuisce le istanze in tutte le zone di disponibilità abilitate quando la zona di disponibilità non integra torna allo stato integro.

- Cerca di avviare le istanze in altre zone di disponibilità abilitate se l'avvio di un'istanza in una determinata zona di disponibilità ha esito negativo.
- Esegue e annulla automaticamente la registrazione delle istanze che presentano i sistemi di bilanciamento del carico associati al gruppo con scalabilità automatica. In questo modo, non è necessario registrare e annullare la registrazione delle istanze separatamente.
- Le interruzioni del piano di controllo per il APIs servizio Amazon EC2 Auto Scaling non influiranno sulla scalabilità dei gruppi Auto Scaling esistenti.

Risorse correlate

Per informazioni sulle funzionalità che aiutano a supportare le tue esigenze di resilienza dei dati fornite da Amazon EBS, consulta [Resilience in Amazon Elastic Block Store nella Amazon EBS User Guide](#).

Protezione dei dati in Amazon EC2 Auto Scaling

Il modello di [responsabilità AWS condivisa Modello](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon EC2 Auto Scaling. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR](#) nel Blog sulla sicurezza AWS .

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.

- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con Amazon EC2 Auto Scaling o altro Servizi AWS utilizzando la console, l'API o. AWS CLI AWS SDKs I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

Quando avvii un' EC2 istanza Amazon, hai la possibilità di passare i dati utente all'istanza per eseguire una configurazione aggiuntiva all'avvio dell'istanza. Ti consigliamo inoltre di non inserire mai informazioni riservate o sensibili nei dati utente che verranno passati a un'istanza.

Utilizzalo AWS KMS keys per crittografare i volumi Amazon EBS

Puoi configurare il tuo gruppo Auto Scaling per crittografare i dati del volume Amazon EBS archiviati nel cloud con AWS KMS keys. Amazon EC2 Auto Scaling supporta chiavi AWS gestite e gestite dal cliente per crittografare i dati. Ricorda che l'opzione `KmsKeyId` per specificare una chiave gestita dal cliente non è disponibile, quando utilizzi una configurazione di avvio. Per specificare la chiave gestita dal cliente, utilizza piuttosto un modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#). Per informazioni su come creare, archiviare e gestire le chiavi di AWS KMS crittografia, consulta la Guida per gli [AWS Key Management Service sviluppatori](#).

Puoi anche configurare una chiave gestita dal cliente nell'AMI supportata da EBS prima di impostare il modello o la configurazione di avvio oppure utilizzare la crittografia di default per applicarla ai nuovi volumi e alle copie di snapshot EBS creati. Per ulteriori informazioni, consulta [Use encryption with EBS backed AMIs](#) nella Amazon EC2 User Guide e [Encryption by default](#) nella Amazon EBS User Guide.

 Note

Per informazioni su come impostare le policy delle chiavi necessarie per avviare istanze di Auto Scaling quando si utilizza una chiave gestita dal cliente per la crittografia, vedi [Policy AWS KMS chiave richiesta per l'uso con volumi crittografati](#).

Risorse correlate

Per le linee guida sulla protezione dei dati fornite da Amazon EBS, consulta la sezione [Protezione dei dati in Amazon Elastic Block Store](#) nella Amazon EBS User Guide.

Policy AWS KMS chiave richiesta per l'uso con volumi crittografati

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza [ruoli collegati ai servizi](#) per delegare le autorizzazioni ad altri. Servizi AWS I ruoli collegati ai servizi di Amazon EC2 Auto Scaling sono predefiniti e includono le autorizzazioni richieste da Amazon Auto Scaling EC2 per chiamare altre persone per tuo conto. Servizi AWS Le autorizzazioni predefinite includono anche l'accesso ai tuoi. Chiavi gestite da AWS Tuttavia, non includono l'accesso alle chiavi gestite dal cliente, permettendoti di mantenere il pieno controllo su queste chiavi.

In questo argomento viene descritto come impostare le policy chiave necessarie per avviare istanze di Auto Scaling quando specifichi una chiave gestita dal cliente per la crittografia Amazon EBS.

 Note

Amazon EC2 Auto Scaling non richiede un'autorizzazione aggiuntiva per utilizzare l'impostazione predefinita Chiave gestita da AWS per proteggere i volumi crittografati nel tuo account.

Indice

- [Panoramica](#)
- [Configurare le policy chiave](#)
- [Esempio 1: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso alla chiave gestita dal cliente](#)
- [Esempio 2: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso multiaccount alla chiave gestita dal cliente](#)

- [Modificare le policy delle chiavi nella console AWS KMS](#)

Panoramica

Quanto segue AWS KMS keys può essere utilizzato per la crittografia Amazon EBS quando Amazon EC2 Auto Scaling avvia le istanze:

- [Chiave gestita da AWS](#)— Una chiave di crittografia nel tuo account che Amazon EBS crea, possiede e gestisce. Questa è la chiave di crittografia di default per un nuovo account. Chiave gestita da AWS Viene utilizzato per la crittografia a meno che non si specifichi una chiave gestita dal cliente.
- [Chiave gestita dal cliente](#): una chiave di crittografia personalizzata che puoi creare, possedere e gestire. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di chiavi](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .

Nota: la chiave deve essere simmetrica. Amazon EBS non supporta le chiavi gestite dal cliente asimmetriche.

Le chiavi gestite dal cliente vengono configurate quando crei snapshot crittografati o un modello di avvio che specifichi i volumi crittografati, oppure abiliti la crittografia di default.

Configurare le policy chiave

Le tue chiavi KMS devono avere una politica chiave che consenta ad Amazon EC2 Auto Scaling di avviare istanze con volumi Amazon EBS crittografati con una chiave gestita dal cliente.

Utilizza gli esempi in questa pagina per configurare una policy chiave che consenta ad Amazon EC2 Auto Scaling di accedere alla chiave gestita dal cliente. Puoi modificare la policy della chiave gestita dal cliente sia al momento della creazione della chiave che in seguito.

È necessario aggiungere almeno due dichiarazioni politiche alla politica chiave per farla funzionare con Amazon EC2 Auto Scaling.

- La prima istruzione permette all'identità IAM specificata nell'elemento `Principal` di utilizzare la chiave gestita dal cliente direttamente. Include le autorizzazioni per eseguire le `DescribeKey` operazioni AWS KMS `Encrypt DecryptReEncrypt*`, `GenerateDataKey*`, e sulla chiave.
- La seconda istruzione consente all'identità IAM specificata nell'elemento `Principal` di utilizzare l'operazione `CreateGrant` per generare concessioni che delegano un sottoinsieme delle proprie

autorizzazioni a Servizi AWS quelle integrate con o con un altro principale. AWS KMS Questo permette di utilizzare la chiave per creare le risorse crittografate per te.

Quando aggiungi le nuove istruzioni alla policy della chiave, non modificare quelle già esistenti nella policy.

Per ciascuno degli esempi seguenti, gli argomenti che devono essere sostituiti, ad esempio un ID chiave o il nome di un ruolo collegato al servizio, vengono mostrati come. *user placeholder text* Nella maggior parte dei casi, puoi sostituire il nome del ruolo collegato al servizio con il nome di un ruolo collegato al servizio di Amazon Auto EC2 Scaling.

Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse:

- [Per creare una chiave con, consulta create-key. AWS CLI](#)
- Per aggiornare una politica chiave con il AWS CLI, vedi. [put-key-policy](#)
- Per trovare un ID e un Amazon Resource Name (ARN), della chiave, vedi [Come trovare l'ID e l'ARN della chiave](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service .
- Per informazioni sui ruoli collegati ai servizi di Amazon EC2 Auto Scaling, consulta. [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#)
- [Per informazioni sulla crittografia Amazon EBS e KMS in generale, consulta la crittografia Amazon EBS nella Amazon EBSUser Guide e nella Developer Guide.AWS Key Management Service](#)

Esempio 1: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso alla chiave gestita dal cliente

Aggiungi le seguenti due istruzioni alla policy della chiave gestita dal cliente, sostituendo l'ARN di esempio con l'ARN del ruolo collegato ai servizi appropriato, cioè l'accesso permesso alla chiave. In questo esempio, le due seguenti sezioni della policy concedono al ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForAutoScaling` le autorizzazioni per utilizzare la chiave gestita dal cliente.

```
{
  "Sid": "Allow service-linked role use of the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

```

{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:CreateGrant"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Bool": {
      "kms:GrantIsForAWSResource": true
    }
  }
}

```

Esempio 2: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso multiaccount alla chiave gestita dal cliente

Se crei una chiave gestita dal cliente in un account diverso da quello del gruppo con dimensionamento automatico, è necessario utilizzare una concessione in combinazione con la policy della chiave per consentire l'accesso multi-account alla chiave stessa.

Esistono due passaggi, che devono essere completati nel seguente ordine:

1. Innanzitutto, aggiungi le seguenti due dichiarazioni di policy alla policy della chiave gestita dal cliente. Sostituisci l'ARN di esempio con l'ARN dell'altro account, assicurandoti di sostituirlo **111122223333** con l'ID account effettivo del gruppo Auto Scaling in Account AWS cui desideri creare il gruppo Auto Scaling. Ciò permette di dare a un utente o ruolo IAM dell'account specificato l'autorizzazione a creare una concessione per la chiave utilizzando il comando CLI che segue. Tuttavia, di per sé non fornisce l'accesso alla chiave agli utenti.

```
{
  "Sid": "Allow external account 111122223333 use of the customer managed key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

```
{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources in external
account 111122223333",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::111122223333:root"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:CreateGrant"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

2. Quindi, dall'account in cui desideri creare il gruppo con dimensionamento automatico, crea una concessione che deleghi le autorizzazioni pertinenti al ruolo collegato al servizio appropriato. L'elemento `Grantee Principal` della concessione è l'ARN del ruolo collegato ai servizi appropriato. La `key-id` è l'ARN della chiave.

Di seguito è riportato un esempio di comando [CLI `create-grant`](#) che fornisce al ruolo collegato al servizio indicato `AWSServiceRoleForAutoScaling` nell'account le `111122223333` autorizzazioni per utilizzare la chiave gestita dal cliente nell'account. `444455556666`

```
aws kms create-grant \
  --region us-west-2 \
  --key-id arn:aws:kms:us-
west-2:444455556666:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d \
  --grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling \
  --operations "Encrypt" "Decrypt" "ReEncryptFrom" "ReEncryptTo" "GenerateDataKey"
"GenerateDataKeyWithoutPlaintext" "DescribeKey" "CreateGrant"
```

Affinché questo comando possa completare la richiesta, l'utente che effettua la richiesta deve avere le autorizzazioni per l'operazione `CreateGrant`.

L'esempio seguente di policy IAM consente a un'identità IAM (utente o ruolo) in un account di creare una concessione per l'account `111122223333` key in gestito dal cliente. `444455556666`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreationOfGrantForTheKMSKeyinExternalAccount444455556666",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:444455556666:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sulla creazione di una concessione per una chiave KMS in un diverso Account AWS, consulta [Concessioni in AWS KMS](#) nella Guida per gli sviluppatori AWS Key Management Service .

 Important

Il nome del ruolo collegato al servizio specificato come principale assegnatario deve essere il nome di un ruolo esistente. Dopo aver creato la concessione, per assicurarti che la concessione consenta ad Amazon EC2 Auto Scaling di utilizzare la chiave KMS specificata, non eliminare e ricreare il ruolo collegato al servizio.

Modificare le policy delle chiavi nella console AWS KMS

Gli esempi nelle seguenti sezioni mostrano solo come aggiungere le istruzioni alla policy di una chiave, che è solo uno dei modi per modificare questo tipo di policy. Il modo più semplice per modificare una policy chiave consiste nell'utilizzare la visualizzazione predefinita della AWS KMS console per le policy chiave e rendere un'identità IAM (utente o ruolo) uno degli utenti chiave per la policy chiave appropriata. Per ulteriori informazioni, consulta [Using the AWS Management Console default view](#) nella AWS Key Management Service Developer Guide.

 Important

Fai attenzione. Le dichiarazioni sulla politica di visualizzazione predefinita della console includono le autorizzazioni per eseguire AWS KMS Revoke operazioni sulla chiave gestita dal cliente. Se concedi Account AWS l'accesso a una chiave gestita dal cliente nel tuo account e revochi accidentalmente la concessione che ha concesso loro tale autorizzazione, gli utenti esterni non possono più accedere ai loro dati crittografati o alla chiave utilizzata per crittografare i loro dati.

Identity and Access Management per Amazon EC2 Auto Scaling

AWS Identity and Access Management (IAM) è un software Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (dispone delle

autorizzazioni) a utilizzare le risorse di Amazon Auto Scaling EC2 . IAM è uno strumento Servizio AWS che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

Per utilizzare Amazon EC2 Auto Scaling, hai bisogno di un account Account AWS e delle tue credenziali di sicurezza per accedere al tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta le [credenziali AWS di sicurezza nella Guida per l'utente IAM](#).

Per la documentazione IAM completa, consulta la [Guida per l'utente IAM](#).

Controllo accessi

Puoi avere credenziali valide per autenticare le tue richieste, ma a meno che tu non disponga delle autorizzazioni non puoi creare o accedere alle risorse di Amazon Auto Scaling EC2 . Ad esempio, è necessario disporre delle autorizzazioni per creare gruppi con dimensionamento automatico, istanze di avvio con modelli di avvio e così via.

Le seguenti sezioni forniscono dettagli su come un amministratore IAM può utilizzare IAM per proteggere le risorse di Amazon EC2 Auto Scaling, controllando chi può eseguire le azioni di Amazon Auto EC2 Scaling.

Ti consigliamo di leggere prima gli EC2 argomenti di Amazon. Consulta [Gestione delle identità e degli accessi per Amazon EC2](#) nella Amazon EC2 User Guide. Dopo aver letto gli argomenti di questa sezione, dovresti avere una buona idea delle autorizzazioni di controllo degli accessi EC2 offerte da Amazon e di come possono integrarsi con le autorizzazioni delle tue risorse Amazon EC2 Auto Scaling.

Argomenti

- [Come funziona Amazon EC2 Auto Scaling con IAM](#)
- [Autorizzazioni dell' EC2 API Amazon Auto Scaling](#)
- [AWS politiche gestite per Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità di Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi](#)
- [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#)
- [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#)

Come funziona Amazon EC2 Auto Scaling con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso ad Amazon EC2 Auto Scaling, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Amazon Auto EC2 Scaling.

Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amazon EC2 Auto Scaling

Funzionalità IAM	Supporto per Amazon EC2 Auto Scaling
Policy basate su identità	Sì
Policy basate su risorse	No
Azioni di policy	Sì
Risorse relative alle policy	Sì
Chiavi di condizione della policy (specifica del servizio)	Sì
ACLs	No
ABAC (tag nelle policy)	Parziale
Credenziali temporanee	Sì
Ruoli di servizio	Sì
Ruoli collegati al servizio	Sì

Per avere una visione di alto livello di come Amazon EC2 Auto Scaling e Servizi AWS altri funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, [Servizi AWS consulta la sezione dedicata alla compatibilità con](#) IAM nella IAM User Guide.

Politiche basate sull'identità per Amazon Auto Scaling EC2

Supporta le policy basate su identità: sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una

policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy basate sulle risorse all'interno di Amazon Auto Scaling EC2

Supporta le policy basate su risorse: no

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Per consentire l'accesso multi-account, puoi specificare un intero account o entità IAM in un altro account come principale in una policy basata sulle risorse. L'aggiunta di un principale multi-account a una policy basata sulle risorse rappresenta solo una parte della relazione di trust. Quando il principale e la risorsa sono diversi Account AWS, un amministratore IAM dell'account affidabile deve inoltre concedere all'entità principale (utente o ruolo) l'autorizzazione ad accedere alla risorsa. L'autorizzazione viene concessa collegando all'entità una policy basata sull'identità. Tuttavia, se una policy basata su risorse concede l'accesso a un principale nello stesso account, non sono richieste ulteriori policy basate su identità. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

Azioni politiche per Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta le operazioni di policy: si

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco di azioni di Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [Azioni definite da Amazon Auto EC2 Scaling](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in Amazon EC2 Auto Scaling utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
autoscaling
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [  
  "autoscaling:action1",  
  "autoscaling:action2"  
]
```

Puoi anche specificare più operazioni utilizzando i caratteri jolly (*). Ad esempio, per specificare tutte le azioni che iniziano con la parola `Describe`, includi la seguente azione:

```
"Action": "autoscaling:Describe*"
```

Risorse relative alle policy per Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta le risorse di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

È possibile utilizzarlo ARNs per identificare i gruppi di Auto Scaling e avviare le configurazioni a cui si applica la policy IAM.

Un gruppo con dimensionamento automatico ha il seguente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/asg-name"
```

Una configurazione di avvio ha il seguente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:launchConfiguration:uuid:launchConfigurationName/lc-name"
```

Per specificare un gruppo con dimensionamento automatico con l'operazione `CreateAutoScalingGroup`, devi sostituire l'UUID con un carattere jolly (*), come mostrato di seguito.

```
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/asg-name"
```

Per specificare una configurazione di avvio con l'operazione `CreateLaunchConfiguration`, devi sostituire l'UUID con un carattere jolly (*), come mostrato di seguito.

```
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:launchConfiguration:*:launchConfigurationName/lc-name"
```

Per ulteriori informazioni sui tipi di risorse di Amazon EC2 Auto Scaling e relativi ARNs, consulta [Resources defined by Amazon Auto EC2 Scaling](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni puoi specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon Auto EC2 Scaling](#).

 Note

Per un esempio di policy IAM che utilizza ARNs per controllare l'accesso ai gruppi di Auto Scaling, consulta. [Verifica quale gruppo con dimensionamento automatico è possibile eliminare](#)

Non tutte le azioni di Amazon EC2 Auto Scaling supportano le autorizzazioni a livello di risorsa. Per le operazioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, è necessario utilizzare un carattere jolly (*) come risorsa.

Le seguenti azioni di Amazon EC2 Auto Scaling non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa.

- DescribeAccountLimits
- DescribeAdjustmentTypes
- DescribeAutoScalingGroups
- DescribeAutoScalingInstances
- DescribeAutoScalingNotificationTypes
- DescribeInstanceRefreshes
- DescribeLaunchConfigurations
- DescribeLifecycleHooks
- DescribeLifecycleHookTypes
- DescribeLoadBalancers
- DescribeLoadBalancerTargetGroups
- DescribeMetricCollectionTypes
- DescribeNotificationConfigurations
- DescribePolicies
- DescribeScalingActivities
- DescribeScalingProcessTypes
- DescribeScheduledActions
- DescribeTags
- DescribeTerminationPolicyTypes
- DescribeWarmPool

Chiavi delle condizioni delle policy per Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Condition`(o blocco `Condition`) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento `Condition` è facoltativo. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi `Condition` in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento `Condition`, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy IAM: variabili e tag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Amazon EC2 Auto Scaling supporta le seguenti chiavi di condizione che possono essere utilizzate per controllare l'accesso alle azioni supportate e applicare la configurazione dei gruppi di Auto Scaling:

- `autoscaling:InstanceTypes`
- `autoscaling:LaunchConfigurationName`
- `autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified`
- `autoscaling:LoadBalancerNames`
- `autoscaling:MaxSize`
- `autoscaling:MinSize`

- `autoscaling:ResourceTag/key-name: tag-value`
- `autoscaling:TargetGroupARNs`
- `autoscaling:VPCZoneIdentifiers`

Le seguenti chiavi di condizione sono specifiche per creare richieste di configurazione di avvio:

- `autoscaling:ImageId`
- `autoscaling:InstanceType`
- `autoscaling:MetadataHttpEndpoint`
- `autoscaling:MetadataHttpPutResponseHopLimit`
- `autoscaling:MetadataHttpTokens`
- `autoscaling:SpotPrice`

Amazon EC2 Auto Scaling supporta anche le seguenti chiavi di condizione globali che puoi utilizzare per definire le autorizzazioni in base ai tag nella richiesta o presenti nel gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Tag di gruppi e istanze Auto Scaling](#).

- `aws:RequestTag/key-name: tag-value`
- `aws:ResourceTag/key-name: tag-value`
- `aws:TagKeys: [tag-key, ...]`

Per sapere con quali azioni dell'API Amazon EC2 Auto Scaling puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da Amazon Auto EC2 Scaling](#) nel Service Authorization Reference. Per ulteriori informazioni sui codici di condizione di Amazon EC2 Auto Scaling, consulta [Condition keys for Amazon Auto EC2 Scaling](#).

Note

Per esempi di policy IAM che utilizzano le chiavi di condizione per controllare l'accesso alle operazioni supportate e sull'applicazione della configurazione dei gruppi con dimensionamento automatico, consulta le seguenti risorse:

- [Richiesta di un modello di avvio e di un numero di versione](#)— Questo esempio impone che un modello di avvio e il numero di versione del modello di avvio debbano essere specificati durante la creazione o l'aggiornamento dei gruppi di Auto Scaling.

- [Controlla le dimensioni dei gruppi con dimensionamento automatico che possono essere creati](#)— Questo esempio impone vincoli sui possibili valori per le MaxSize proprietà MinSize and durante la creazione o l'aggiornamento di gruppi Auto Scaling con un tag specifico.
- [Verifica di quali policy di dimensionamento sia possibile eliminare](#)— Questo esempio impone che l'eliminazione delle policy di scaling sia consentita solo per i gruppi Auto Scaling senza un tag specifico.

ACLs in Amazon EC2 Auto Scaling

Supporti ACLs: no

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

ABAC con Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta ABAC (tag nelle policy): parzialmente

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, questi attributi sono chiamati tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

ABAC è possibile per le risorse che supportano i tag, ma non tutto supporta i tag. Le configurazioni di avvio e le policy di dimensionamento non supportano i tag, ma i gruppi con dimensionamento automatico supportano i tag.

Per ulteriori informazioni, consulta [Tag di gruppi e istanze Auto Scaling](#).

Utilizzo di credenziali temporanee con Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta le credenziali temporanee: sì

Alcune Servizi AWS non funzionano quando accedi utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla [Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM](#) User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedi AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta [Passaggio da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API o AWS CLI. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM](#).

Ruoli di servizio per Amazon EC2 Auto Scaling

Supporta i ruoli di servizio: sì

Un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.

Quando crei un lifecycle hook che notifica un argomento Amazon SNS o una coda Amazon SQS, devi specificare un ruolo per consentire ad Amazon Auto EC2 Scaling di accedere ad Amazon SNS o

Amazon SQS per tuo conto. Utilizzare la console IAM per impostare il ruolo di servizio per il hook del ciclo di vita. La console consente di creare un ruolo con un set sufficiente di autorizzazioni utilizzando una policy gestita. Per ulteriori informazioni, consultare [Ricezione di notifiche tramite Amazon SNS](#) e [Ricezione di notifiche tramite Amazon SQS](#).

Quando crei un gruppo Auto Scaling, puoi facoltativamente assegnare un ruolo di servizio per consentire alle EC2 istanze Amazon di accedere ad altri Servizi AWS per tuo conto. Il ruolo di servizio per EC2 le istanze Amazon (chiamato anche profilo di EC2 istanza Amazon per un modello di avvio o una configurazione di avvio) è un tipo speciale di ruolo di servizio che viene assegnato a ogni EC2 istanza di un gruppo di Auto Scaling all'avvio dell'istanza. Puoi utilizzare la console IAM e AWS CLI creare o modificare questo ruolo di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).

Warning

La modifica delle autorizzazioni per un ruolo di servizio potrebbe interrompere la funzionalità di Amazon EC2 Auto Scaling. Modifica i ruoli di servizio solo quando Amazon EC2 Auto Scaling fornisce indicazioni in tal senso.

Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2

Supporta ruoli collegati ai servizi: Sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un. Servizio AWS Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati in Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

Per dettagli sulla creazione o la gestione di ruoli collegati ai servizi Amazon EC2 Auto Scaling, consulta. [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#)

Autorizzazioni dell' EC2 API Amazon Auto Scaling

Devi concedere agli utenti l'autorizzazione a richiamare le azioni dell'API Amazon EC2 Auto Scaling di cui hanno bisogno, come descritto in. [Azioni politiche per Amazon EC2 Auto Scaling](#) Inoltre, per alcune azioni di Amazon EC2 Auto Scaling, devi concedere agli utenti l'autorizzazione a richiamare azioni specifiche di altri. AWS APIs

Autorizzazioni richieste da altri AWS APIs

Oltre alle autorizzazioni dell'API Amazon EC2 Auto Scaling, gli utenti devono disporre delle seguenti autorizzazioni altrui AWS APIs per eseguire correttamente l'azione associata.

Creazione di un gruppo con dimensionamento automatico

(autoscaling:CreateAutoScalingGroup)

- `iam:CreateServiceLinkedRole`— Per creare il ruolo predefinito collegato al servizio, se tale ruolo non esiste ancora.
- `iam:PassRole`— Per passare un ruolo IAM al servizio o alle EC2 istanze all'avvio. Necessario quando viene fornito un ruolo collegato a un servizio non predefinito, un ruolo IAM per un hook del ciclo di vita o un modello di avvio che specifica un profilo dell'istanza (un container per un ruolo IAM).
- `ec2:RunInstances`— Per avviare istanze quando viene fornito un modello di avvio.
- `ec2:CreateTags`— Per etichettare istanze e volumi all'avvio quando viene fornito un modello di lancio con una specifica di tag.

Creazione di un hook del ciclo di vita (autoscaling:PutLifecycleHook)

- `iam:PassRole`— Per passare un ruolo IAM al servizio. Necessario quando viene fornito un ruolo IAM.

Collega un gruppo target VPC Lattice (autoscaling:AttachTrafficSources)

- `vpc-lattice:RegisterTargets`— Per registrare automaticamente le istanze con il gruppo target.

Scollegare un gruppo target VPC Lattice (autoscaling:DetachTrafficSources)

- `vpc-lattice:DeregisterTargets`— Per annullare automaticamente la registrazione delle istanze con il gruppo target.

Crea una configurazione di avvio (autoscaling:CreateLaunchConfiguration).

- `ec2:DescribeImages`
- `ec2:DescribeInstances`
- `ec2:DescribeInstanceAttribute`
- `ec2:DescribeKeyPairs`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeSpotInstanceRequests`
- `ec2:DescribeVpcClassicLink`

- `iam:PassRole`— Per passare un ruolo IAM alle EC2 istanze al momento del lancio. Necessario quando una configurazione di avvio specifica un profilo dell'istanza (un container per un ruolo IAM).

AWS politiche gestite per Amazon EC2 Auto Scaling

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. Le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando nel Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Policy gestite di Amazon EC2 Auto Scaling

Puoi collegare le seguenti politiche gestite alle tue identità AWS Identity and Access Management (utenti o ruoli) (IAM). Ogni policy fornisce l'accesso a tutte o ad alcune delle azioni API per Amazon EC2 Auto Scaling.

- [AutoScalingConsoleFullAccess](#)— Garantisce l'accesso completo ad Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando l'AWS Management Console. Questa policy funziona quando si utilizzano configurazioni di avvio, ma non quando si utilizzano modelli di avvio.
- [AutoScalingConsoleReadOnlyAccess](#)— Garantisce l'accesso in sola lettura ad Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando l'AWS Management Console. Questa policy funziona quando si utilizzano configurazioni di avvio, ma non quando si utilizzano modelli di avvio.
- [AutoScalingFullAccess](#)— Garantisce l'accesso completo alle identità Amazon EC2 Auto Scaling per IAM che richiedono l'accesso completo ad Amazon Auto EC2 Scaling da AWS CLI o, ma non l'accesso. SDKs AWS Management Console

- [AutoScalingReadOnlyAccess](#)— Concede l'accesso in sola lettura alle identità di Amazon EC2 Auto Scaling for IAM che effettuano chiamate solo verso la sala operatoria. AWS CLI SDKs

Quando utilizzi modelli di avvio dalla console, devi concedere autorizzazioni specifiche aggiuntive per avviare i modelli, come illustrato in [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#). La console Amazon EC2 Auto Scaling necessita delle ec2 autorizzazioni per le azioni in modo da poter visualizzare informazioni sui modelli di avvio e sulle istanze di avvio che utilizzano i modelli di avvio.

Policy gestita di AutoScalingServiceRolePolicy AWS

Questa policy è associata a un ruolo collegato al servizio che consente ad Amazon Auto EC2 Scaling di eseguire azioni per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#).

Per vedere le autorizzazioni per questa policy, consulta [AutoScalingServiceRolePolicy](#) nella Guida di riferimento sulle policy gestite da AWS.

Amazon EC2 Auto Scaling aggiorna le policy gestite AWS

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite per Amazon EC2 Auto Scaling da quando questo servizio ha iniziato a tracciare queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS nella pagina della cronologia dei documenti di Amazon EC2 Auto Scaling.

Modifica	Descrizione	Data
Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge autorizzazioni al suo ruolo collegato ai servizi	La AutoScalingService RolePolicy policy ora include l'autorizzazione a richiamare l'azione AWS Resource Groups ListGroupResources API per ottenere tutti i nomi di risorse (ARNs) delle risorse che fanno parte di un gruppo di risorse specifico. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati	20 novembre 2024

Modifica	Descrizione	Data
	ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2 .	
Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge autorizzazioni al suo ruolo collegato ai servizi	La <code>AutoScalingServiceRolePolicy</code> policy ora concede le autorizzazioni per richiamare l'azione dell' <code>EC2GetSecurityGroupsForVpcAPI</code> Amazon per ottenere tutti i gruppi di sicurezza di un VPC per migliorare la convalida e l'azione dell' <code>EC2GetInstanceTypesFromInstanceRequirementsAPI</code> Amazon per ottenere informazioni sui tipi di istanza che soddisfano un determinato set di requisiti di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2 .	29 febbraio 2024

Modifica	Descrizione	Data
Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge autorizzazioni al suo ruolo collegato ai servizi	La policy <code>AutoScalingServiceRolePolicy</code> ora concede al servizio le autorizzazioni per accedere alle operazioni API necessari e per un'integrazione con VPC Lattice. • Operazioni <code>GetTargetGroup</code> e <code>ListTargetGroup</code>. Necessarie per recuperare le informazioni relative ai gruppi di destinazione di VPC Lattice. • Operazioni <code>RegisterTargets</code> e <code>DeregisterTargets</code>. Necessarie per registrare e annullare la registrazione delle istanze dai gruppi di destinazione di VPC Lattice. • <code>ListTargets</code>. Consente ad Amazon EC2 Auto Scaling di recuperare informazioni sanitarie per le istanze registrate su gruppi target VPC Lattice. Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2.	6 dicembre 2022

Modifica	Descrizione	Data
Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge autorizzazioni al suo ruolo collegato ai servizi	Per supportare l'utilizzo di un AWS Systems Manager parametro come alias per un ID AMI durante la creazione di un modello di avvio, la <code>AutoScalingServiceRolePolicy</code> policy ora concede l'autorizzazione a chiamare l'azione AWS Systems Manager GetParametersAPI . Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2 .	28 marzo 2022
Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge autorizzazioni al suo ruolo collegato ai servizi	Per supportare il dimensionamento predittivo, la policy <code>AutoScalingServiceRolePolicy</code> ora include l'autorizzazione per chiamare l'azione delle API CloudWatch GetMetricData . Per ulteriori informazioni, consulta Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2 .	19 maggio 2021
Amazon EC2 Auto Scaling ha iniziato a tracciare le modifiche	Amazon EC2 Auto Scaling ha iniziato a tracciare le modifiche per le sue politiche AWS gestite.	19 maggio 2021

Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza ruoli collegati ai servizi per le autorizzazioni necessarie per chiamare altri utenti per tuo conto. Servizi AWS Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente a un Servizio AWS

I ruoli collegati ai servizi offrono un modo sicuro per concedere autorizzazioni ad altri Servizi AWS , in quanto solo il servizio associato può assumere un ruolo collegato al servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un ruolo collegato ai servizi nella Guida](#) per l'utente IAM. I ruoli collegati ai servizi consentono inoltre di rendere visibili tutte le chiamate API. AWS CloudTrail Questo aiuta a soddisfare i requisiti di monitoraggio e controllo perché puoi tenere traccia di tutte le azioni che Amazon EC2 Auto Scaling esegue per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Registra le chiamate API Amazon EC2 Auto Scaling con AWS CloudTrail](#).

Le seguenti sezioni descrivono come creare e gestire i ruoli collegati ai servizi Amazon EC2 Auto Scaling. Per iniziare, configura le autorizzazioni per consentire a un'identità IAM (ad esempio un utente o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato ai servizi.

Indice

- [Panoramica](#)
- [Autorizzazioni concesse dal ruolo collegato ai servizi](#)
- [Regioni supportate per i ruoli collegati al EC2 servizio Amazon Auto Scaling](#)
- [Crea, modifica ed elimina un ruolo collegato al servizio](#)
 - [Creazione di un ruolo collegato ai servizi \(automatico\)](#)
 - [Creazione di un ruolo collegato ai servizi \(manuale\)](#)
 - [Modifica del ruolo collegato ai servizi](#)
 - [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#)

Panoramica

Esistono due tipi di ruoli collegati ai servizi Amazon EC2 Auto Scaling:

- Il servizio di default collegato per il tuo account, denominato `AWSServiceRoleForAutoScaling`. Questo ruolo viene automaticamente assegnato ai tuoi gruppi Auto Scaling, a meno che non specifichi un diverso ruolo collegato ai servizi.

- Un ruolo collegato ai servizi con un suffisso personalizzato che specifichi quando crei il ruolo, per esempio, `AWSServiceRoleForAutoScaling_mysuffix`.

Le autorizzazioni di un ruolo collegato al servizio con un suffisso personalizzato sono identiche a quelle del ruolo collegato al servizio predefinito. In entrambi i casi, non è possibile modificare i ruoli o eliminarli se sono ancora in uso da parte di un gruppo con dimensionamento automatico. L'unica differenza è il suffisso del nome del ruolo.

Puoi specificare entrambi i ruoli quando modifichi le politiche AWS Key Management Service chiave per consentire la crittografia delle istanze lanciate da Amazon EC2 Auto Scaling con la tua chiave gestita dal cliente. Tuttavia, se prevedi di fornire l'accesso granulare a una determinata chiave gestita dal cliente, ti consigliamo di utilizzare un ruolo collegato a un servizio con suffisso personalizzato. L'utilizzo di un ruolo collegato a un servizio con suffisso personalizzato offre:

- Un maggiore controllo sulla chiave gestita dal cliente
- La capacità di tracciare quale gruppo di Auto Scaling ha effettuato una chiamata API nei tuoi log CloudTrail

Se crei chiavi gestite dai clienti a cui non tutti gli utenti devono avere accesso, segui questi passaggi per permettere l'uso di un ruolo collegato al servizio con suffisso personalizzato:

1. Creazione di un ruolo collegato al servizio con un suffisso personalizzato. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un ruolo collegato ai servizi \(manuale\)](#).
2. Assegnazione al ruolo collegato al servizio l'accesso a una chiave gestita dal cliente. Per ulteriori informazioni sulla policy chiave che permette alla chiave di essere utilizzata da un ruolo collegato al servizio, vedi [Policy AWS KMS chiave richiesta per l'uso con volumi crittografati](#).
3. Concedere agli utenti l'accesso al ruolo collegato al servizio creato. Per ulteriori informazioni sulla creazione di policy IAM, consulta [Controlla quale ruolo collegato al servizio può essere passato \(utilizzando\) PassRole](#). Se gli utenti provano a specificare un ruolo collegato al servizio senza l'autorizzazione necessaria per passare tale ruolo al servizio, riceveranno un messaggio d'errore.

Autorizzazioni concesse dal ruolo collegato ai servizi

Amazon EC2 Auto Scaling utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForAutoScaling` o il suffisso personalizzato del ruolo collegato al servizio.

Ai fini dell'assunzione del ruolo, il ruolo collegato ai servizi considera attendibile il seguente servizio:

- `autoscaling.amazonaws.com`

La politica di autorizzazione dei ruoli consente [AutoScalingServiceRolePolicy](#) ad Amazon EC2 Auto Scaling di completare le seguenti azioni:

- `ec2`— Creare, descrivere, modificare, avviare/interrompere e terminare le istanze. EC2
- `iam`— [Passa i ruoli IAM](#) alle EC2 istanze in modo che le applicazioni in esecuzione sulle istanze possano accedere alle credenziali temporanee per il ruolo.
- `iam`— Crea il ruolo collegato al servizio `AWSServiceRoleForEC2Spot` per consentire ad Amazon Auto EC2 Scaling di avviare istanze Spot per tuo conto.
- `elasticloadbalancing`— Registra e annulla la registrazione delle istanze con Elastic Load Balancing e verifica lo stato dei target registrati.
- `cloudwatch`— Crea, descrivi, modifica ed elimina CloudWatch allarmi per le politiche di scalabilità e recupera le metriche utilizzate per la scalabilità predittiva.
- `sns`— Pubblica notifiche su Amazon SNS all'avvio o alla chiusura delle istanze.
- `events`— Crea, descrivi, aggiorna ed elimina EventBridge regole per tuo conto.
- `ssm`— Leggi i parametri da Parameter Store quando usi un parametro Systems Manager come alias per un ID AMI in un modello di avvio.
- `vpc-lattice`— Registra e annulla la registrazione delle istanze con VPC Lattice e controlla lo stato dei target registrati.
- `resource-groups`— Ottiene tutti i nomi di risorse (ARNs) delle risorse che sono membri di un gruppo di risorse specificato.

Regioni supportate per i ruoli collegati al EC2 servizio Amazon Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutti i luoghi in Regioni AWS cui il servizio è disponibile.

Crea, modifica ed elimina un ruolo collegato al servizio

Creazione di un ruolo collegato ai servizi (automatico)

Amazon EC2 Auto Scaling crea automaticamente il ruolo `AWSServiceRoleForAutoScaling` collegato al servizio la prima volta che crei un gruppo Auto Scaling, a meno che tu non crei manualmente un ruolo collegato al servizio con suffisso personalizzato e lo specifichi durante la creazione del gruppo.

Per creare il ruolo collegato ai servizi, devi disporre delle autorizzazioni IAM. In caso contrario, la creazione automatica non va a buon fine. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM o le informazioni sulle [Creare un ruolo collegato ai servizi](#) in questa guida.

Creazione di un ruolo collegato ai servizi (manuale)

Come creare un ruolo collegato ai servizi (console)

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel pannello di navigazione seleziona Ruoli, quindi Crea ruolo.
3. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
4. Per Scegli il servizio che utilizzerà questo ruolo, scegli EC2 Auto Scaling e lo use case Auto EC2 Scaling.
5. Scegli Next: Permissions (Successivo: autorizzazioni), Next: Tags (Successivo: tag), quindi Next: Review (Successivo: verifica). Nota: non è possibile allegare tag ai ruoli collegati ai servizi durante la creazione.
6. Nella pagina Revisione, lascia vuoto il campo Nome ruolo per creare un ruolo collegato al servizio con il nome `AWSServiceRoleForAutoScaling` oppure inserisci un suffisso per creare un ruolo collegato al servizio con il nome `_`. `AWSServiceRoleForAutoScaling` **suffix**
7. (Facoltativo) In Role description (Descrizione ruolo) modifica la descrizione per il ruolo collegato ai servizi.
8. Scegli Create role (Crea ruolo).

Come creare un ruolo collegato ai servizi (AWS CLI)

Utilizza il seguente comando [create-service-linked-role](#) CLI per creare un ruolo collegato al servizio per Amazon Auto Scaling con il nome `EC2 _`. `AWSServiceRoleForAutoScaling` **suffix**

```
aws iam create-service-linked-role --aws-service-name autoscaling.amazonaws.com --  
custom-suffix suffix
```

L'output di questo comando include l'ARN del ruolo collegato ai servizi, che puoi utilizzare per concedere a tale ruolo l'accesso alla chiave gestita dal cliente.

```
{
```

```

"Role": {
  "RoleId": "ABCDEF0123456789ABCDEF",
  "CreateDate": "2018-08-30T21:59:18Z",
  "RoleName": "AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix",
  "Arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling_suffix",
  "Path": "/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/",
  "AssumeRolePolicyDocument": {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Action": [
          "sts:AssumeRole"
        ],
        "Principal": {
          "Service": [
            "autoscaling.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Effect": "Allow"
      }
    ]
  }
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Create a service linked role nella IAM](#) User Guide.

Modifica del ruolo collegato ai servizi

Non puoi modificare i ruoli collegati ai servizi creati per Amazon Auto EC2 Scaling. Dopo aver creato un ruolo collegato ai servizi, non è possibile modificare il nome del ruolo o delle sue autorizzazioni. Tuttavia, puoi modificare la descrizione del ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Modificare una descrizione di ruolo collegato al servizio nella IAM](#) User Guide.

Eliminazione del ruolo collegato ai servizi

Se stai utilizzando un gruppo con dimensionamento automatico, ti suggeriamo di eliminare il ruolo collegato al servizio. L'eliminazione del ruolo impedisce di avere un'entità che non viene utilizzata o monitorata e gestita attivamente.

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo puoi evitare di revocare inavvertitamente le autorizzazioni di Amazon Auto EC2 Scaling

relative alle tue risorse. Se un ruolo collegato ai servizi viene utilizzato con più gruppi Auto Scaling, è necessario eliminare tutti quelli che utilizzano il ruolo collegato ai servizi, prima di poterlo eliminare. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#).

Per eliminare il ruolo collegato ai servizi, puoi utilizzare l'IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare un ruolo collegato al servizio nella Guida per l'utente IAM](#).

Se elimini il ruolo `AWSServiceRoleForAutoScaling` collegato al servizio, Amazon Auto EC2 Scaling lo crea nuovamente quando crei un gruppo Auto Scaling e non specifichi un ruolo collegato al servizio diverso.

Esempi di policy basate sull'identità di Amazon EC2 Auto Scaling

Per impostazione predefinita, un nuovo utente del tuo account non Account AWS ha le autorizzazioni per fare nulla. Un amministratore IAM deve creare e assegnare policy IAM che autorizzino un'identità IAM (ad esempio un utente o un ruolo) a eseguire azioni dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Per informazioni su come creare una policy IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy nella scheda JSON](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Di seguito viene illustrato un esempio di policy di autorizzazione.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
      "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/purpose": "testing" }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "autoscaling:Describe*",
```

```
"Resource": "*"
  }
}
```

Questa policy di esempio concede agli utenti l'autorizzazione per creare, modificare ed eliminare gruppi con dimensionamento automatico, ma solo se il gruppo utilizza il tag **purpose=testing**. Poiché le operazioni `Describe` non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, devi specificarle in un'istruzione separata senza condizioni. Per avviare istanze con un modello di avvio, l'utente deve inoltre disporre dell'autorizzazione `ec2:RunInstances`. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#).

Note

Puoi creare policy IAM personalizzate per consentire o negare le autorizzazioni alle identità IAM (utenti o ruoli) per eseguire azioni di Amazon Auto Scaling EC2. Puoi allegare queste policy personalizzate alle identità IAM che hanno bisogno delle autorizzazioni specificate. I seguenti esempi mostrano le autorizzazioni per alcuni casi d'uso comuni.

Alcune azioni dell'API Amazon EC2 Auto Scaling ti consentono di includere gruppi di Auto Scaling specifici nella tua policy che possono essere creati o modificati dall'azione. È possibile limitare le risorse di destinazione per queste azioni specificando il singolo gruppo Auto ARNs Scaling. Come best practice, tuttavia, si suggerisce di utilizzare policy basate su tag che permettono (o negano) azioni su gruppi Auto Scaling con un tag specifico.

Esempi

- [Controlla le dimensioni dei gruppi con dimensionamento automatico che possono essere creati](#)
- [Controllo di quali tag chiavi e valori tag possono essere utilizzati](#)
- [Verifica quale gruppo con dimensionamento automatico è possibile eliminare](#)
- [Verifica di quali policy di dimensionamento sia possibile eliminare](#)
- [Controlla l'accesso alle azioni di aggiornamento delle istanze](#)
- [Creare un ruolo collegato ai servizi](#)
- [Controlla quale ruolo collegato al servizio può essere passato \(utilizzando\) `PassRole`](#)

Controlla le dimensioni dei gruppi con dimensionamento automatico che possono essere creati

La policy seguente concede le autorizzazioni per creare e aggiornare tutti i gruppi con dimensionamento automatico con il tag **environment=development**, purché il richiedente non specifichi una dimensione minima inferiore a **1** o una dimensione massima maggiore di **10**. Quando possibile, è consigliabile utilizzare i tag per controllare l'accesso ai gruppi con dimensionamento automatico nel tuo account.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment":
"development" },
      "NumericGreaterThanOrEqualTo": { "autoscaling:MinSize": 1 },
      "NumericLessThanOrEqualTo": { "autoscaling:MaxSize": 10 }
    }
  }]
}
```

In alternativa, se non utilizzi tag per controllare l'accesso ai gruppi di Auto Scaling, puoi utilizzarli ARNs per identificare i gruppi di Auto Scaling a cui si applica la policy IAM.

Un gruppo con dimensionamento automatico ha il seguente ARN.

```
"Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/my-asg"
```

Puoi anche specificarne più ARNs di uno racchiudendoli in un elenco. Per ulteriori informazioni su come specificare le risorse ARNs di Amazon EC2 Auto Scaling nell'elemento, Resource consulta.

[Risorse relative alle policy per Amazon EC2 Auto Scaling](#)

Controllo di quali tag chiavi e valori tag possono essere utilizzati

Puoi inoltre usare le condizioni nelle tue policy IAM per controllare le chiavi e i valori dei tag che possono essere applicati ai gruppi con dimensionamento automatico. Per concedere le autorizzazioni a creare o taggare un gruppo con dimensionamento automatico solo se il richiedente specifica determinati tag, utilizza la chiave di condizione `aws:RequestTag`. Per permettere solo chiavi di tag specifiche, utilizza la chiave di condizioni `aws:TagKeys` con il modificatore `ForAllValues`.

La policy seguente richiede al richiedente di specificare un tag con la chiave **environment** nella richiesta. Il valore `"?*"` impone che vi sia un valore per la chiave tag. Quando si include un carattere jolly, è necessario utilizzare l'operatore condizionale `StringLike`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": { "aws:RequestTag/environment": "?*" }
    }
  }]
}
```

La policy seguente specifica che il richiedente può solo applicare tag ai gruppi con scalabilità automatica con i tag **purpose=webserver** e **cost-center=cc123**, e permette solo i tag **purpose** e **cost-center** (non è possibile specificare altri tag).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/purpose": "webserver",
        "aws:RequestTag/cost-center": "cc123"
      },
      "ForAllValues:StringEquals": { "aws:TagKeys": [purpose, "cost-
center"] }
    }
  }]
}
```

La policy seguente richiede al richiedente di specificare almeno un tag nella richiesta e consente solo le chiavi **cost-center** e **owner**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
      "autoscaling:CreateOrUpdateTags"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ForAnyValue:StringEquals": { "aws:TagKeys": [cost-center, "owner"] }
    }
  }]
}
```

```
}
```

Note

Per le condizioni, la chiave di condizione non fa distinzione tra maiuscole e minuscole, mentre il valore della condizione la fa. Pertanto, per applicare la distinzione tra maiuscole e minuscole per una chiave di tag, utilizza la chiave di condizione `aws:TagKeys`, specificando la chiave di tag come valore nella condizione.

Verifica quale gruppo con dimensionamento automatico è possibile eliminare

La seguente policy consente l'eliminazione di un gruppo con dimensionamento automatico solo se il gruppo ha il tag **environment=development**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "aws:ResourceTag/environment": "development" }
    }
  }]
}
```

In alternativa, se non si utilizzano chiavi di condizione per controllare l'accesso ai gruppi di Auto Scaling, è possibile specificare le ARNs risorse nell'`Resource` elemento per controllare l'accesso.

La seguente policy fornisce agli utenti le autorizzazioni per utilizzare l'azione `DeleteAutoScalingGroup` API, ma solo per i gruppi con dimensionamento automatico il cui nome inizia con **devteam-**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "autoscaling:DeleteAutoScalingGroup",
    "Resource": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/devteam-*"
  }]
}
```

È inoltre possibile specificarne più ARNs di uno racchiudendoli in un elenco. L'inclusione dell'UUID garantisce l'accesso al gruppo con dimensionamento automatico specifico. L'UUID per un nuovo gruppo è diverso dall'UUID per un gruppo eliminato con lo stesso nome.

```
"Resource": [
  "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/devteam-1",
  "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/devteam-2",
  "arn:aws:autoscaling:region:account-id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/devteam-3"
]
```

Verifica di quali policy di dimensionamento sia possibile eliminare

La policy seguente concede le autorizzazioni per utilizzare l'operazione DeletePolicy al fine di eliminare una policy di dimensionamento. Tuttavia, nega anche l'operazione, se il gruppo con dimensionamento automatico su cui stai agendo ha il tag **environment=production**. Quando possibile, è consigliabile utilizzare i tag per controllare l'accesso ai gruppi con dimensionamento automatico nel tuo account.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "autoscaling:DeletePolicy",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "autoscaling:DeletePolicy",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment": "production" }
    }
  }
}]
}

```

Controlla l'accesso alle azioni di aggiornamento delle istanze

La seguente policy concede l'autorizzazione ad avviare, ripristinare e annullare un aggiornamento dell'istanza solo se il gruppo con dimensionamento automatico su cui si sta agendo ha il tag **environment=testing**. Poiché le operazioni Describe non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, devi specificarle in un'istruzione separata senza condizioni.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "autoscaling:StartInstanceRefresh",
      "autoscaling:CancelInstanceRefresh",
      "autoscaling:RollbackInstanceRefresh"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/environment": "testing" }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "autoscaling:DescribeInstanceRefreshes",
    "Resource": "*"
  }
}]

```

```
}
```

Per specificare la configurazione desiderata nella chiamata `StartInstanceRefresh`, gli utenti potrebbero richiedere alcune autorizzazioni correlate, come ad esempio:

- `ec2:RunInstances` — Per avviare EC2 istanze utilizzando un modello di avvio, l'utente deve disporre dell'`ec2:RunInstances` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#).
- `ec2:CreateTags` — Per avviare EC2 istanze da un modello di avvio che aggiunge tag alle istanze e ai volumi al momento della creazione, l'utente deve disporre dell'`ec2:CreateTags` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni richieste per assegnare tag a istanze e volumi](#).
- `iam:PassRole` — Per avviare EC2 istanze da un modello di avvio che contiene un profilo di istanza (un contenitore per un ruolo IAM), l'utente deve inoltre disporre dell'`iam:PassRole` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni e per un esempio di policy IAM, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).
- `ssm:GetParameters` — Per avviare EC2 istanze da un modello di avvio che utilizza un AWS Systems Manager parametro, l'utente deve inoltre disporre dell'`ssm:GetParameters` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio](#).

Creare un ruolo collegato ai servizi

Amazon EC2 Auto Scaling richiede le autorizzazioni per creare un ruolo collegato al servizio la prima volta che un utente del tuo account richiama le azioni dell'API di Amazon Account AWS Auto EC2 Scaling. Se il ruolo collegato al servizio non esiste già, Amazon Auto EC2 Scaling lo crea nel tuo account. Il ruolo collegato al servizio fornisce le autorizzazioni ad Amazon EC2 Auto Scaling in modo che possa chiamare altri utenti per tuo conto. Servizi AWS

Affinché la creazione automatica di un ruolo riesca, gli utenti devono disporre delle autorizzazioni per l'operazione `iam:CreateServiceLinkedRole`.

```
"Action": "iam:CreateServiceLinkedRole"
```

Di seguito viene illustrato un esempio di politica di autorizzazioni che consente a un utente di creare un ruolo collegato al servizio Amazon EC2 Auto Scaling per Amazon EC2 Auto Scaling.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling",
    "Condition": {
      "StringLike": { "iam:AWSServiceName": "autoscaling.amazonaws.com" }
    }
  }]
}
```

Controlla quale ruolo collegato al servizio può essere passato (utilizzando) `PassRole`

Gli utenti che creano o aggiornano i gruppi con scalabilità automatica e specificano un suffisso personalizzato nel ruolo collegato ai servizi richiedono l'autorizzazione `iam:PassRole`.

Puoi utilizzare l'`iam:PassRole` autorizzazione per proteggere la sicurezza delle chiavi gestite dai AWS KMS clienti se consenti a diversi ruoli collegati al servizio l'accesso a chiavi diverse. In base alle esigenze dell'organizzazione, puoi avere una chiave per il team di sviluppo, un'altra per il team di QA e un'altra per il team finanziario. In primo luogo, crea un ruolo collegato ai servizi che abbia accesso alla chiave richiesta, ad esempio, un ruolo collegato ai servizi denominato `AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess`. Quindi, allega la policy a un'identità IAM, come un utente o ruolo.

La policy seguente concede le autorizzazioni necessarie per passare il ruolo

`AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess` a qualsiasi gruppo con dimensionamento automatico il cui nome inizi con **`devteam-`**. Se l'identità IAM che crea il gruppo con dimensionamento automatico tenta di specificare un diverso ruolo collegato ai servizi, viene restituito un messaggio errore. Se sceglieranno di non specificare un ruolo collegato ai servizi, verrà utilizzato il ruolo di default `AWSServiceRoleForAutoScaling`.

JSON

```
{
```



```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "iam:PassRole",
  "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/aws-service-role/
autoscaling.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAutoScaling_devteamkeyaccess",
  "Condition": {
    "StringEquals": { "iam:PassedToService":
[ "autoscaling.amazonaws.com" ] },
    "StringLike": { "iam:AssociatedResourceARN":
[ "arn:aws:autoscaling:region:account-
id:autoScalingGroup:*:autoScalingGroupName/devteam-*" ] }
  }
}]
}

```

Per ulteriori informazioni sui ruoli dei servizi personalizzati, consulta [Ruoli collegati ai servizi per Amazon Auto Scaling EC2](#).

Prevenzione del problema "confused deputy" tra servizi

Con "confused deputy" si intende un problema di sicurezza in cui un'entità che non dispone dell'autorizzazione per eseguire una certa operazione può costringere un'entità con più privilegi a eseguire tale operazione.

Nel frattempo AWS, l'impersonificazione tra servizi può portare alla confusione del vicesceriffo. La rappresentazione tra servizi può verificarsi quando un servizio (il servizio chiamante) effettua una chiamata a un altro servizio (il servizio chiamato). Il servizio chiamante può essere manipolato per utilizzare le proprie autorizzazioni e agire sulle risorse di un altro cliente, a cui normalmente non avrebbe accesso.

Per evitare che ciò accada, AWS mette a disposizione strumenti che consentono di proteggere i dati relativi a tutti i servizi con responsabili del servizio a cui è stato concesso l'accesso alle risorse del vostro account. Ti consigliamo di utilizzare [aws:SourceArn](#) le chiavi di contesto della condizione [aws:SourceAccount](#) globale nelle politiche di fiducia per i ruoli del servizio Amazon EC2 Auto Scaling. Queste chiavi limitano le autorizzazioni che Amazon EC2 Auto Scaling concede a un altro servizio alla risorsa.

I valori per i SourceAccount campi SourceArn e vengono impostati quando Amazon EC2 Auto Scaling utilizza AWS Security Token Service (AWS STS) per assumere un ruolo per tuo conto.

Per utilizzare le chiavi di condizione `aws:SourceArn` o `aws:SourceAccount` globali, imposta il valore sull'Amazon Resource Name (ARN) o sull'account della risorsa archiviata da Amazon Auto EC2 Scaling. Quando possibile, utilizzare `aws:SourceArn`, che è più specifico. Impostare il valore sull'ARN o su un modello dell'ARN con caratteri jolly (*) per le parti sconosciute dell'ARN. Se non si conosce l'ARN della risorsa, utilizzare `aws:SourceAccount`.

L'esempio seguente mostra come utilizzare le chiavi di contesto della `aws:SourceArn` condizione `aws:SourceAccount` globale in Amazon EC2 Auto Scaling per evitare il confuso problema del vice.

Esempio: utilizzo delle chiavi di condizione **aws:SourceArn** e **aws:SourceAccount**

Un ruolo che un servizio assume per eseguire operazioni a tuo nome viene chiamato [ruolo del servizio](#). Nei casi in cui desideri creare lifecycle hook che inviino notifiche a un luogo diverso da Amazon EventBridge, devi creare un ruolo di servizio per consentire ad Amazon EC2 Auto Scaling di inviare notifiche a un argomento Amazon SNS o a una coda Amazon SQS per tuo conto. Se desideri consentire l'associazione di un solo gruppo con dimensionamento automatico all'accesso tra servizi, è possibile specificare la policy di trust del ruolo del servizio come segue.

Questo esempio di policy di trust utilizza istruzioni della condizione per limitare la capacità di `AssumeRole` sul ruolo di servizio di eseguire solo le operazioni che influiscono sul gruppo con dimensionamento automatico specificato nell'account specificato. Le condizioni `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount` sono valutate in modo indipendente. Qualsiasi richiesta di utilizzare il ruolo di servizio deve soddisfare entrambe le condizioni.

Prima di utilizzare questa policy, è necessario sostituire l'ID dell'account, la Regione, l'UUID e il nome del gruppo con valori validi riferiti al proprio account.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "autoscaling.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
```

```
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:autoscaling:region:account_id:autoScalingGroup:uuid:autoScalingGroupName/my-asg"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "account_id"
    }
  }
}
```

Nell'esempio precedente:

- L'elemento `Principal` specifica il servizio principale del servizio (`autoscaling.amazonaws.com`).
- L'elemento `Action` specifica l'azione `sts:AssumeRole`.
- L'elemento `Condition` specifica le chiavi di condizione globali `aws:SourceArn` e `aws:SourceAccount`. L'ARN dell'origine include l'ID account, quindi non è necessario utilizzare `aws:SourceAccount` con `aws:SourceArn`.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Global Condition Context Keys](#), [The Confused Deputy Problem](#) e [Update a role trust](#) policy nella IAM User Guide.

Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling

Amazon EC2 Auto Scaling supporta l'utilizzo di modelli di EC2 lancio di Amazon con i tuoi gruppi di Auto Scaling. Ti consigliamo di consentire agli utenti di creare gruppi di Auto Scaling dai modelli di avvio, poiché così facendo potrai utilizzare le funzionalità più recenti di Amazon Auto EC2 Scaling e Amazon. EC2 Ad esempio, per utilizzare una [policy di istanze miste](#) gli utenti devono specificare un modello di avvio.

Puoi utilizzare la `AmazonEC2FullAccess` policy per fornire agli utenti l'accesso completo per lavorare con le risorse di Amazon EC2 Auto Scaling, i modelli di lancio e altre EC2 risorse del loro account. In alternativa, puoi creare policy IAM personalizzate per concedere agli utenti le

autorizzazioni a granulari affinché possano lavorare con modelli di avvio, come descritto in questo argomento.

Una policy di esempio che puoi personalizzare per le tue esigenze

Di seguito viene illustrato un esempio di policy di autorizzazione di base che è possibile personalizzare per uso personale. La policy concede le autorizzazioni per creare, modificare ed eliminare tutti i gruppi con dimensionamento automatico, ma solo se il gruppo utilizza il tag **purpose=testing**. Quindi concede l'autorizzazione per tutte le operazioni `Describe`. Poiché le operazioni `Describe` non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, devi specificarle in un'istruzione separata senza condizioni.

Le identità IAM (utenti o ruoli) che presentano questa policy, dispongono dell'autorizzazione per creare o aggiornare un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio, in quanto dispongono anche dell'autorizzazione per utilizzare l'operazione `ec2:RunInstances`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup",
        "autoscaling>DeleteAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": { "autoscaling:ResourceTag/purpose": "testing" }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:Describe*",
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}  
]
```

Gli utenti che creano o aggiornano i gruppi con dimensionamento automatico potrebbero richiedere alcune autorizzazioni correlate, come ad esempio:

- **ec2: CreateTags** — Per aggiungere tag alle istanze e ai volumi al momento della creazione, l'utente deve disporre dell'`ec2:CreateTags` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Autorizzazioni richieste per assegnare tag a istanze e volumi](#).
- **iam: PassRole** — Per avviare EC2 istanze da un modello di avvio che contiene un profilo di istanza (un contenitore per un ruolo IAM), l'utente deve inoltre disporre dell'`iam:PassRole` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni e per un esempio di policy IAM, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#).
- **ssm: GetParameters** — Per avviare EC2 istanze da un modello di avvio che utilizza un AWS Systems Manager parametro, l'utente deve inoltre disporre dell'`ssm:GetParameters` autorizzazione in una policy IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio](#).

Queste autorizzazioni per le azioni da completare all'avvio delle istanze vengono verificate quando l'utente interagisce con un gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle autorizzazioni per ec2:RunInstances e iam:PassRole](#).

I seguenti esempi mostrano le istruzioni di policy che è possibile utilizzare per controllare gli accessi degli utenti IAM per i modelli di avvio.

Argomenti

- [Richiesta di modelli di avvio che dispongono di un tag specifico](#)
- [Richiesta di un modello di avvio e di un numero di versione](#)
- [Richiedi l'uso della versione 2 del servizio di metadati dell'istanza \(\) IMDSv2](#)
- [Limita l'accesso alle EC2 risorse Amazon](#)
- [Autorizzazioni richieste per assegnare tag a istanze e volumi](#)
- [Autorizzazioni aggiuntive per i modelli di avvio](#)
- [Convalida delle autorizzazioni per ec2:RunInstances e iam:PassRole](#)
- [Risorse correlate](#)

Richiesta di modelli di avvio che dispongono di un tag specifico

Quando concedi `ec2:RunInstances` le autorizzazioni, puoi specificare che gli utenti possano utilizzare solo modelli di avvio con tag specifici o specifici IDs per limitare le autorizzazioni quando avviano istanze con un modello di avvio. Inoltre, è possibile controllare l'AMI e altre risorse alle quali chiunque utilizzi i modelli di avvio può fare riferimento e che può utilizzare per avviare le istanze specificando le autorizzazioni aggiuntive a livello di risorsa per la chiamata `RunInstances`.

L'esempio seguente limita le autorizzazioni dell'operazione `ec2:RunInstances` con modelli di avvio che si trovano nella Regione specificata e che dispongono del tag **purpose=testing**. Consente inoltre agli utenti di accedere alle risorse specificate in un modello di avvio: tipi di istanze AMIs, volumi, coppie di chiavi, interfacce di rete e gruppi di sicurezza.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceTag/purpose": "testing" }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:region::image/ami-*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:security-group/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di policy basate su tag con i modelli di avvio, consulta [Controllare l'accesso ai modelli di avvio con autorizzazioni IAM](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Richiesta di un modello di avvio e di un numero di versione

È possibile anche utilizzare le autorizzazioni IAM per imporre che un modello di avvio e il numero di versione del modello di avvio debbano essere specificati durante la creazione o l'aggiornamento dei gruppi con dimensionamento automatico.

L'esempio seguente consente agli utenti di creare e aggiornare i gruppi con dimensionamento automatico solo se sono specificati un modello di avvio e il numero di versione del modello di avvio. Se gli utenti con questa policy omettono il numero di versione per specificare `$Latest` o la versione del modello di avvio `$Default`, o tentano di utilizzare una configurazione di avvio, l'operazione non riesce.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Bool": { "autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified": "true" }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "autoscaling:CreateAutoScalingGroup",
        "autoscaling:UpdateAutoScalingGroup"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": { "autoscaling:LaunchConfigurationName": "false" }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

Richiedi l'uso della versione 2 del servizio di metadati dell'istanza () IMDSv2

Per una maggiore sicurezza, puoi impostare le autorizzazioni degli utenti in modo da richiedere l'uso di un modello di avvio che richieda IMDSv2. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del servizio di metadati dell'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

L'esempio seguente specifica che gli utenti non possono richiamare l'ec2:RunInstances azione a meno che l'istanza non abbia anche scelto di richiedere l'uso di IMDSv2 (indicato da).

"ec2:MetadataHttpTokens": "required"

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RequireImdsV2",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": { "ec2:MetadataHttpTokens": "required" }
      }
    }
  ]
}
```

Tip

Per forzare l'avvio di istanze sostitutive di dimensionamento automatico che utilizzano un nuovo modello di avvio o una nuova versione di un modello di avvio con le opzioni di metadati dell'istanza configurate, è possibile avviare un aggiornamento di un'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento di istanze di dimensionamento automatico](#).

Limita l'accesso alle EC2 risorse Amazon

Gli esempi seguenti mostrano come utilizzare le autorizzazioni a livello di risorsa e le risorse con tag per limitare l'accesso alle risorse Amazon. EC2

Esempio 1: limita il lancio di EC2 istanze Amazon a risorse e tipi di istanze specifici

L'esempio seguente controlla la configurazione delle istanze che un utente può avviare limitando l'accesso alle risorse Amazon EC2 . Per specificare le autorizzazioni a livello di risorsa per le risorse specificate in un modello di avvio, devi includere queste ultime nell'istruzione dell'operazione RunInstances.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:region:account-id:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:region::image/ami-04d5cc9b88example",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:subnet/subnet-1a2b3c4d",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:volume/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:network-interface/*",
        "arn:aws:ec2:region:account-id:security-
group/sg-903004f88example"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:RunInstances",
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": { "ec2:InstanceType": ["t2.micro", "t2.small"] }
      }
    }
  ]
}
```

In questo esempio, ci sono quattro istruzioni:

- La prima istruzione richiede che gli utenti avviino istanze in una sottorete specifica (**subnet-1a2b3c4d**), utilizzando un gruppo di sicurezza specifico (**sg-903004f88example**) e un AMI specifico (**ami-04d5cc9b88example**). Fornisce agli utenti, inoltre, l'accesso alle risorse specificate in un modello di avvio: interfacce di rete, coppie di chiavi e volumi.
- La seconda istruzione consente agli utenti di avviare le istanze soltanto tramite i tipi di istanza **t2.micro** e **t2.small** per consentire di tenere sotto controllo i costi.

Tuttavia, tieni presente che attualmente non esiste un modo efficace per impedire completamente agli utenti autorizzati ad avviare istanze con un modello di avvio di avviare altri tipi di istanze. Questo perché un tipo di istanza specificato in un modello di avvio può essere sovrascritto per utilizzare tipi di istanza definiti utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi.

Per un elenco completo delle autorizzazioni a livello di risorsa che puoi utilizzare per controllare la configurazione delle istanze che un utente può avviare, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon EC2](#) nel Service Authorization Reference.

Esempio 2: richiedi tag e limita l'accesso alle risorse per il lancio di EC2 istanze Amazon

Il seguente esempio di policy mostra come puoi utilizzare le condizioni della tua policy basata sull'identità per controllare l'accesso alle EC2 risorse Amazon in base ai tag.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "InstanceTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:instance/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/owner": "dev"
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

    {
      "Sid": "InstanceBoundaries"
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::image/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:subnet/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:network-interface/*"
      ],
    },
    {
      "Sid": "InstanceResourceTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:RunInstances"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:key-pair/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:security-group/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:launch-template/*",
        "arn:aws:ec2:us-east-1:555555555555:volume/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/purpose": "testing"
        }
      }
    }
  ]
}

```

In questo esempio, ci sono tre affermazioni:

- La prima istruzione consente agli utenti di avviare istanze nella regione specificata solo se nella richiesta `owner=dev` viene utilizzato un tag con.
- La seconda istruzione consente agli utenti di accedere all'AMI, alla sottorete e all'interfaccia di rete nella regione specificata.
- La terza istruzione consente agli utenti di avviare istanze nella regione specificata con una coppia di chiavi, un gruppo di sicurezza, un modello di avvio e un volume esistenti con il `tagpurpose=testing`.

Per ulteriori informazioni, consulta [Controlling access to AWS resources using tags](#) nella IAM User Guide.

Autorizzazioni richieste per assegnare tag a istanze e volumi

L'esempio seguente permette agli utenti di assegnare tag a istanze e volumi alla creazione. Questa policy è necessaria se ci sono tag specificati nel modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Concedere l'autorizzazione a taggare le risorse durante la creazione](#) nella Amazon EC2 User Guide.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:*/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": { "ec2:CreateAction": "RunInstances" }
      }
    }
  ]
}
```

Autorizzazioni aggiuntive per i modelli di avvio

Devi concedere agli utenti della console autorizzazioni per le operazioni `ec2:DescribeLaunchTemplates` e `ec2:DescribeLaunchTemplateVersions`. Senza queste autorizzazioni minime aggiuntive, i dati del modello di avvio e non possono essere caricati nella procedura guidata del gruppo con dimensionamento automatico e gli utenti non possono avviare le istanze utilizzando un modello di avvio tramite la procedura guidata. Puoi specificare le seguenti operazioni aggiuntive nell'elemento `Action` di un'istruzione della policy IAM.

Convalida delle autorizzazioni per **ec2:RunInstances** e **iam:PassRole**

Gli utenti possono specificare quale versione di un modello di avvio utilizza il gruppo con dimensionamento automatico. A seconda delle autorizzazioni, può trattarsi di una versione numerata specifica o versione `$Latest` o `$Default` del modello di avvio. Presta particolare attenzione a

quest'ultimo caso. Ciò potrebbe avere la precedenza sulle autorizzazioni per `ec2:RunInstances` e `iam:PassRole` che intendevi limitare.

Questa sezione spiega lo scenario di utilizzo della versione più recente o predefinita del modello di avvio con un gruppo con dimensionamento automatico.

Quando un utente chiama, o `CreateAutoScalingGroup` `UpdateAutoScalingGroup` `StartInstanceRefresh` APIs, Amazon EC2 Auto Scaling verifica le proprie autorizzazioni in base alla versione del modello di lancio che è la versione più recente o predefinita in quel momento prima di procedere con la richiesta. In questo modo vengono convalidate le autorizzazioni per le azioni da completare all'avvio delle istanze, come le azioni `ec2:RunInstances` e `iam:PassRole`. A tale scopo, emettiamo una chiamata Amazon EC2 [RunInstances](#) dry run per verificare se l'utente dispone delle autorizzazioni necessarie per l'azione, senza effettuare effettivamente la richiesta. Quando viene restituita una risposta, questa viene letta da Amazon EC2 Auto Scaling. Se le autorizzazioni dell'utente non consentono una determinata azione, Amazon EC2 Auto Scaling fallisce la richiesta e restituisce un errore all'utente contenente informazioni sull'autorizzazione mancante.

[Una volta completate la verifica iniziale e la richiesta, all'avvio delle istanze, Amazon EC2 Auto Scaling le avvia con la versione più recente o predefinita, anche se è stata modificata, utilizzando le autorizzazioni del suo ruolo collegato al servizio.](#) Ciò significa che un utente che sta utilizzando un modello di avvio può potenzialmente aggiornarlo per passare un ruolo IAM a un'istanza anche se non dispone dell'autorizzazione `iam:PassRole`.

Usa la chiave `autoscaling:LaunchTemplateVersionSpecified` condizionale se desideri limitare chi ha accesso ai gruppi di configurazione per l'utilizzo della versione `$Latest` o `$Default`. Ciò garantisce che il gruppo Auto Scaling accetti solo una versione numerata specifica quando un utente chiama `CreateAutoScalingGroup` `UpdateAutoScalingGroup` APIs. Per un esempio che mostra come aggiungere questa chiave di condizione a una policy IAM, consulta [Richiesta di un modello di avvio e di un numero di versione](#).

Per i gruppi con dimensionamento automatico configurati per utilizzare `$Latest` o `$Default` avviare la versione del modello, è consigliabile limitare gli utenti che possono creare e gestire le versioni del modello di avvio, inclusa l'azione `ec2:ModifyLaunchTemplate` che consente a un utente di specificare la versione predefinita del modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Control versioning permissions](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Risorse correlate

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per visualizzare, creare ed eliminare i modelli di avvio e le versioni dei modelli di avvio, consulta [Controllare l'accesso ai modelli di avvio con le autorizzazioni IAM](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni a livello di risorsa che puoi utilizzare per controllare l'accesso alla *RunInstances* chiamata, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon EC2](#) nel Service Authorization Reference.

Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon

Le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon necessitano di credenziali per accedere ad altre istanze. Servizi AWS Per fornire tali credenziali in modo sicuro, utilizza un ruolo IAM. Il ruolo fornisce le autorizzazioni provvisorie che l'applicazione può utilizzare quando accede ad altre risorse AWS . Le autorizzazioni del ruolo determinano ciò che l'applicazione può fare.

Per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico, è necessario creare un modello o una configurazione di avvio e scegliere un profilo dell'istanza per l'associazione alle istanze. Un profilo di istanza è un contenitore per un ruolo IAM che consente EC2 ad Amazon di passare il ruolo IAM a un'istanza all'avvio dell'istanza. Innanzitutto, crea un ruolo IAM con tutte le autorizzazioni necessarie per accedere alle AWS risorse. Quindi, è necessario creare il profilo dell'istanza e assegnare il ruolo.

Note

Come best practice, ti consigliamo vivamente di creare il ruolo in modo che disponga delle autorizzazioni minime per gli altri Servizi AWS ruoli richieste dall'applicazione.

Indice

- [Prerequisiti](#)
- [Creazione di un modello di avvio](#)
- [Consulta anche](#)

Prerequisiti

Crea il ruolo IAM che la tua applicazione in esecuzione su Amazon EC2 può assumere. Scegli le autorizzazioni appropriate, in modo che l'applicazione a cui successivamente viene assegnato il ruolo possa effettuare le chiamate API necessarie.

Se utilizzi la console IAM invece di AWS CLI o una delle due AWS SDKs, la console crea automaticamente un profilo di istanza e gli assegna lo stesso nome del ruolo a cui corrisponde.

Creazione di un ruolo IAM (console)

1. Aprire la console IAM all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Nel riquadro di navigazione sulla sinistra, scegliere Roles (Ruoli).
3. Scegliere Crea ruolo.
4. In Seleziona tipo di entità attendibile, scegli Servizio AWS .
5. Per il tuo caso d'uso, scegli EC2e poi scegli Avanti.
6. Se possibile, selezionare la policy delle autorizzazioni da utilizzare o scegliere Crea policy per aprire una nuova scheda del browser e creare una nuova policy da zero. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di policy IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM. Una volta creata la policy, chiudere la scheda e tornare alla scheda originale. Selezionare la casella di controllo accanto alle policy di autorizzazione da assegnare al servizio.
7. (Facoltativo) Impostare un limite delle autorizzazioni. Questa è una caratteristica avanzata disponibile per i ruoli di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.
8. Scegli Next (Successivo).
9. Nella pagina Name, review and create (Nomina, verifica e crea), in Nome ruolo inserisci un nome per facilitare l'identificazione dello scopo del ruolo. Il nome deve essere univoco all'interno dell'account Account AWS. Poiché altre AWS risorse potrebbero fare riferimento al ruolo, non puoi modificare il nome del ruolo dopo che è stato creato.
10. Verificare il ruolo e quindi scegliere Create role (Crea ruolo).

Autorizzazioni IAM

Utilizza una policy basata sull'identità IAM per controllare l'accesso al tuo nuovo ruolo IAM. L'autorizzazione `iam:PassRole` è necessaria per l'identità IAM (utente o ruolo) che crea o

aggiorna un gruppo con dimensionamento automatico utilizzando un modello di avvio con un profilo dell'istanza specifico.

La seguente policy di esempio concede le autorizzazioni per passare solo i ruoli IAM il cui nome inizia con **gateam-**.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/gateam-*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": [
            "ec2.amazonaws.com",
            "ec2.amazonaws.com.cn"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Important

Per informazioni su come Amazon EC2 Auto Scaling convalida le autorizzazioni per l'`iam:PassRole` azione per un gruppo di Auto Scaling che utilizza un modello di avvio, consulta [Convalida delle autorizzazioni per `ec2:RunInstances` e `iam:PassRole`](#)

Creazione di un modello di avvio

Quando crei il modello di lancio utilizzando AWS Management Console, nella sezione Dettagli avanzati, seleziona il ruolo dal profilo dell'istanza IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea un modello di avvio utilizzando le impostazioni avanzate](#).

Quando crei il modello di avvio utilizzando il [create-launch-template](#) comando di AWS CLI, specifica il nome del profilo di istanza del tuo ruolo IAM, come mostrato nell'esempio seguente.

```
aws ec2 create-launch-template --launch-template-name my-lt-with-instance-profile --  
version-description version1 \  
--launch-template-data  
'{"ImageId":"ami-04d5cc9b88example", "InstanceType":"t2.micro", "IamInstanceProfile":  
{"Name":"my-instance-profile"} }'
```

Consulta anche

Per ulteriori informazioni su come iniziare a conoscere e utilizzare i ruoli IAM per Amazon EC2, consulta:

- [Ruoli IAM per Amazon EC2](#) nella Amazon EC2 User Guide
- [Utilizzo dei profili di istanza](#) e [Utilizzo di un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon](#) nella IAM User Guide

Convalida della conformità per Amazon EC2 Auto Scaling

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Governance e conformità per la sicurezza](#): queste guide all'implementazione di soluzioni illustrano considerazioni relative all'architettura e i passaggi per implementare le funzionalità di sicurezza e conformità.
- [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#): elenca i servizi HIPAA idonei. Non tutti Servizi AWS sono idonei alla normativa HIPAA.
- [AWS Risorse per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).
- [Valutazione delle risorse con regole](#) nella Guida per gli AWS Config sviluppatori: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.
- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l' AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

Conformità PCI DSS

Amazon EC2 Auto Scaling supporta l'elaborazione, l'archiviazione e la trasmissione dei dati delle carte di credito da parte di un commerciante o di un fornitore di servizi ed è stato convalidato come conforme al Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS). Per ulteriori informazioni su PCI DSS, incluso come richiedere una copia del PCI AWS Compliance Package, vedere [PCI DSS Level 1](#).

Per informazioni su come ottenere la conformità PCI DSS per i AWS carichi di lavoro, consulta la seguente guida alla conformità:

- [Payment Card Industry Data Security Standard \(PCI DSS\) 3.2.1 e successive AWS](#)

Amazon EC2 Auto Scaling e interfaccia degli endpoint VPC

Puoi migliorare il livello di sicurezza del tuo VPC configurando Amazon Auto EC2 Scaling per utilizzare un endpoint VPC di interfaccia. Gli endpoint di interfaccia sono alimentati da AWS PrivateLink, una tecnologia che ti consente di accedere in modo privato ad Amazon Auto EC2 APIs Scaling limitando tutto il traffico di rete tra il tuo VPC e Amazon EC2 Auto Scaling alla rete. AWS Con gli endpoint di interfaccia, non è necessario nemmeno un gateway Internet, un dispositivo NAT o un gateway privato virtuale.

La configurazione AWS PrivateLink non è obbligatoria, ma è consigliata. [Per ulteriori informazioni sugli AWS PrivateLink endpoint VPC, consulta Cos'è? AWS PrivateLink](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Argomenti

- [Creazione di un endpoint VPC dell'interfaccia](#)
- [Creazione di una policy di endpoint VPC](#)

Creazione di un endpoint VPC dell'interfaccia

Crea un endpoint per Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando il seguente nome di servizio:

```
com.amazonaws.region.autoscaling
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Accedere a un AWS servizio utilizzando un endpoint VPC di interfaccia nella Guida](#).AWS PrivateLink

Non è necessario modificare alcuna impostazione di Amazon EC2 Auto Scaling. Amazon EC2 Auto Scaling chiama altri AWS servizi utilizzando endpoint di servizio o endpoint VPC con interfaccia privata, a seconda di quale dei due siano in uso.

Creazione di una policy di endpoint VPC

Puoi allegare una policy al tuo endpoint VPC per controllare l'accesso all'API Amazon Auto Scaling. EC2 La policy specifica:

- Il principale che può eseguire operazioni.
- Le operazioni che possono essere eseguite.
- La risorsa su cui è possibile eseguire le operazioni.

Nell'esempio seguente viene illustrata una policy di endpoint VPC che nega a chiunque l'autorizzazione per eliminare una policy di dimensionamento tramite l'endpoint. Inoltre, la policy di esempio concede a chiunque l'autorizzazione per eseguire tutte le altre operazioni.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "autoscaling:DeleteScalingPolicy",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Controllare l'accesso agli endpoint VPC utilizzando le policy degli endpoint](#) nella Guida.AWS PrivateLink

Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS

AWS i kit di sviluppo software (SDKs) sono disponibili per molti linguaggi di programmazione più diffusi. Ogni SDK fornisce un'API, esempi di codice, e documentazione che facilitano agli sviluppatori la creazione di applicazioni nel loro linguaggio preferito.

Documentazione sugli SDK	Esempi di codice
AWS SDK per C++	AWS SDK per C++ esempi di codice
AWS CLI	AWS CLI esempi di codice
AWS SDK per Go	AWS SDK per Go esempi di codice
AWS SDK per Java	AWS SDK per Java esempi di codice
AWS SDK per JavaScript	AWS SDK per JavaScript esempi di codice
AWS SDK per Kotlin	AWS SDK per Kotlin esempi di codice
AWS SDK per .NET	AWS SDK per .NET esempi di codice
AWS SDK per PHP	AWS SDK per PHP esempi di codice
AWS Strumenti per PowerShell	AWS Strumenti per PowerShell esempi di codice
AWS SDK per Python (Boto3)	AWS SDK per Python (Boto3) esempi di codice
AWS SDK per Ruby	AWS SDK per Ruby esempi di codice
AWS SDK for Rust	AWS SDK for Rust esempi di codice
SDK AWS per SAP ABAP	SDK AWS per SAP ABAP esempi di codice
SDK AWS per Swift	SDK AWS per Swift esempi di codice

Per esempi specifici del servizio, consulta [Esempi di codice per l'utilizzo di Auto Scaling AWS SDKs](#).

 Esempio di disponibilità

Non riesci a trovare quello che ti serve? Richiedi un esempio di codice utilizzando il link [Provide feedback \(Fornisci un feedback\)](#) nella parte inferiore di questa pagina.

Esempi di codice per l'utilizzo di Auto Scaling AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare Auto Scaling con un kit di sviluppo AWS software (SDK).

Le nozioni di base sono esempi di codice che mostrano come eseguire le operazioni essenziali all'interno di un servizio.

Le operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguite nel contesto. Sebbene le operazioni mostrino come richiamare le singole funzioni del servizio, è possibile visualizzarle contestualizzate negli scenari correlati.

Gli scenari sono esempi di codice che mostrano come eseguire un'attività specifica richiamando più funzioni all'interno dello stesso servizio o combinate con altri Servizi AWS.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Nozioni di base

Ciao Auto Scaling

I seguenti esempi di codice mostrano come iniziare a usare Auto Scaling.

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
namespace AutoScalingActions;
```

```

using Amazon.AutoScaling;

public class HelloAutoScaling
{
    /// <summary>
    /// Hello Amazon EC2 Auto Scaling. List EC2 Auto Scaling groups.
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    static async Task Main(string[] args)
    {
        var client = new AmazonAutoScalingClient();

        Console.WriteLine("Welcome to Amazon EC2 Auto Scaling.");
        Console.WriteLine("Let's get a description of your Auto Scaling
groups.");

        var response = await client.DescribeAutoScalingGroupsAsync();

        if (response.AutoScalingGroups == null ||
response.AutoScalingGroups.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("Sorry, you don't have any Amazon EC2 Auto Scaling
groups.");
            return;
        }
        response.AutoScalingGroups.ForEach(autoScalingGroup =>
        {
            Console.WriteLine($"{autoScalingGroup.AutoScalingGroupName}\t{autoScalingGroup.AvailabilityZone}");
        });
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Codice per il CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS autoscaling)

# Set this project's name.
project("hello_autoscaling")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
  endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
  # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
  for running and debugging.
```

```

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
    ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_autoscaling.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})

```

Codice per il file sorgente `hello_autoscaling.cpp`.

```

#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/autoscaling/AutoScalingClient.h>
#include <aws/autoscaling/model/DescribeAutoScalingGroupsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello Autoscaling" starter application which initializes an Amazon EC2
 * Auto Scaling client and describes the
 * Amazon EC2 Auto Scaling groups.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_autoscaling'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    }
}

```

```

// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoscalingClient(clientConfig);

std::vector<Aws::String> groupNames;
Aws::String nextToken; // Used for pagination.

do {

    Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsRequest request;
    if (!nextToken.empty()) {
        request.SetNextToken(nextToken);
    }

    Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsOutcome outcome =
        autoscalingClient.DescribeAutoScalingGroups(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        const Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup>
&autoScalingGroups =
            outcome.GetResult().GetAutoScalingGroups();
        for (auto &group: autoScalingGroups) {
            groupNames.push_back(group.GetAutoScalingGroupName());
        }
        nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
    } else {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingGroups.
"
                    << outcome.GetError().GetMessage()
                    << std::endl;
        result = 1;
        break;
    }
} while (!nextToken.empty());

std::cout << "Found " << groupNames.size() << " AutoScaling groups." <<
std::endl;
for (auto &groupName: groupNames) {
    std::cout << "AutoScaling group: " << groupName << std::endl;
}

}

```

```
Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.  
return result;  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.AutoScalingClient;  
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingGroup;  
import  
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsResponse;  
import java.util.List;  
  
/**  
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 *  
 * For more information, see the following documentation:  
 *  
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-  
started.html  
 */  
public class DescribeAutoScalingGroups {  
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {  
        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()  
            .region(Region.US_EAST_1)  
            .build();  
  
        describeGroups(autoScalingClient);  
    }  
}
```

```
}

    public static void describeGroups(AutoScalingClient autoScalingClient) {
        DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
autoScalingClient.describeAutoScalingGroups();
        List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups();
        groups.forEach(group -> {
            System.out.println("Group Name: " + group.autoScalingGroupName());
            System.out.println("Group ARN: " + group.autoScalingGroupARN());
        });
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function helloService()
{
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ]);

    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);
    var_dump($groups);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import boto3

def hello_autoscaling.autoscaling_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon EC2 Auto Scaling
    client and list
    some of the Auto Scaling groups in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client object.
    """
    print(
        "Hello, Amazon EC2 Auto Scaling! Let's list up to ten of you Auto Scaling
        groups:"
    )
    response = autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups()
    groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
    if groups:
        for group in groups:
            print(f"\t{group['AutoScalingGroupName']}:
            {group['AvailabilityZones']}")
    else:
        print("There are no Auto Scaling groups in your account.")

if __name__ == "__main__":
```

```
hello_autoscaling(boto3.client("autoscaling"))
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingGroups AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Ruby

SDK per Ruby

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-autoscaling'
require 'logger'

# AutoScalingManager is a class responsible for managing AWS Auto Scaling
# operations
# such as listing all Auto Scaling groups in the current AWS account.
class AutoScalingManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Gets and prints a list of Auto Scaling groups for the account.
  def list_auto_scaling_groups
    paginator = @client.describe_auto_scaling_groups
    auto_scaling_groups = []
    paginator.each_page do |page|
      auto_scaling_groups.concat(page.auto_scaling_groups)
    end

    if auto_scaling_groups.empty?
      @logger.info('No Auto Scaling groups found for this account.')
    else
      auto_scaling_groups.each do |group|
```

```

        @logger.info("Auto Scaling group name: #{group.auto_scaling_group_name}")
        @logger.info("  Group ARN:                #{group.auto_scaling_group_arn}")
        @logger.info("  Min/max/desired:            #{group.min_size}/
#{group.max_size}/#{group.desired_capacity}")
        @logger.info("\n")
      end
    end
  end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  autoscaling_client = Aws::AutoScaling::Client.new
  manager = AutoScalingManager.new(autoscaling_client)
  manager.list_auto_scaling_groups
end

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per Ruby API Reference.

Rust

SDK per Rust

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

async fn list_groups(client: &Client) -> Result<(), Error> {
  let resp = client.describe_auto_scaling_groups().send().await?;

  println!("Groups:");

  let groups = resp.auto_scaling_groups();

  for group in groups {
    println!(
      "Name: {}",

```



```
        group.auto_scaling_group_name().unwrap_or("Unknown")
    );
    println!(
        "Arn:  {}",
        group.auto_scaling_group_arn().unwrap_or("unknown"),
    );
    println!("Zones: {:?}", group.availability_zones(),);
    println!();
}

println!("Found {} group(s)", groups.len());

Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta il riferimento [DescribeAutoScalingGroups](#) all'API AWS SDK for Rust.

Esempi di codice

- [Esempi di base per l'utilizzo di Auto Scaling AWS SDKs](#)
 - [Ciao Auto Scaling](#)
 - [Scopri le basi dell'Auto Scaling con un SDK AWS](#)
 - [Azioni per l'Auto Scaling utilizzando AWS SDKs](#)
 - [Utilizzare AttachInstances con una CLI](#)
 - [Utilizzo AttachLoadBalancerTargetGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare AttachLoadBalancers con una CLI](#)
 - [Utilizzare CompleteLifecycleAction con una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare CreateLaunchConfiguration con una CLI](#)
 - [Utilizzare CreateOrUpdateTags con una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteLaunchConfiguration con una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteLifecycleHook con una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteNotificationConfiguration con una CLI](#)
 - [Utilizzare DeletePolicy con una CLI](#)

- [Utilizzare DeleteScheduledAction con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAccountLimits con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAdjustmentTypes con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingInstances con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAutoScalingNotificationTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLaunchConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHookTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHooks con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeMetricCollectionTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeNotificationConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribePolicies con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeScalingActivities con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScalingProcessTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScheduledActions con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTerminationPolicyTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachInstances con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzo DisableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo EnableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare EnterStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare ExecutePolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare ExitStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare PutLifecycleHook con una CLI](#)
- [Utilizzare PutNotificationConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare PutScalingPolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare PutScheduledUpdateGroupAction con una CLI](#)

- [Utilizzare RecordLifecycleActionHeartbeat con una CLI](#)
- [Utilizzare ResumeProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo SetDesiredCapacity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceHealth con una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceProtection con una CLI](#)
- [Utilizzare SuspendProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo TerminateInstancesInAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo UpdateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Scenari per l'utilizzo dell'Auto Scaling AWS SDKs](#)
 - [Crea e gestisci un servizio resiliente utilizzando un SDK AWS](#)

Esempi di base per l'utilizzo di Auto Scaling AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come utilizzare le nozioni di base di Amazon EC2 Auto AWS SDKs Scaling con.

Esempi

- [Ciao Auto Scaling](#)
- [Scopri le basi dell'Auto Scaling con un SDK AWS](#)
- [Azioni per l'Auto Scaling utilizzando AWS SDKs](#)
 - [Utilizzare AttachInstances con una CLI](#)
 - [Utilizzo AttachLoadBalancerTargetGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare AttachLoadBalancers con una CLI](#)
 - [Utilizzare CompleteLifecycleAction con una CLI](#)
 - [Utilizzo CreateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare CreateLaunchConfiguration con una CLI](#)
 - [Utilizzare CreateOrUpdateTags con una CLI](#)
 - [Utilizzo DeleteAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteLaunchConfiguration con una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteLifecycleHook con una CLI](#)
 - [Utilizzare DeleteNotificationConfiguration con una CLI](#)

- [Utilizzare DeletePolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteScheduledAction con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAccountLimits con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAdjustmentTypes con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingInstances con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAutoScalingNotificationTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLaunchConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHookTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHooks con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeMetricCollectionTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeNotificationConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribePolicies con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeScalingActivities con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScalingProcessTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScheduledActions con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTerminationPolicyTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachInstances con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzo DisableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo EnableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare EnterStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare ExecutePolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare ExitStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare PutLifecycleHook con una CLI](#)
- [Utilizzare PutNotificationConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare PutScalingPolicy con una CLI](#)

- [Utilizzare PutScheduledUpdateGroupAction con una CLI](#)
- [Utilizzare RecordLifecycleActionHeartbeat con una CLI](#)
- [Utilizzare ResumeProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo SetDesiredCapacity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceHealth con una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceProtection con una CLI](#)
- [Utilizzare SuspendProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo TerminateInstanceInAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo UpdateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)

Ciao Auto Scaling

I seguenti esempi di codice mostrano come iniziare a usare Auto Scaling.

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
namespace AutoScalingActions;

using Amazon.AutoScaling;

public class HelloAutoScaling
{
    /// <summary>
    /// Hello Amazon EC2 Auto Scaling. List EC2 Auto Scaling groups.
    /// </summary>
    /// <param name="args"></param>
    /// <returns>Async Task.</returns>
    static async Task Main(string[] args)
    {
```

```

        var client = new AmazonAutoScalingClient();

        Console.WriteLine("Welcome to Amazon EC2 Auto Scaling.");
        Console.WriteLine("Let's get a description of your Auto Scaling
groups.");

        var response = await client.DescribeAutoScalingGroupsAsync();

        if (response.AutoScalingGroups == null ||
response.AutoScalingGroups.Count == 0)
        {
            Console.WriteLine("Sorry, you don't have any Amazon EC2 Auto Scaling
groups.");
            return;
        }
        response.AutoScalingGroups.ForEach(autoScalingGroup =>
        {
            Console.WriteLine($"{autoScalingGroup.AutoScalingGroupName}\t{autoScalingGroup.Availabil
});
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Codice per il CMake file CMake Lists.txt.

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS autoscaling)

# Set this project's name.
project("hello_autoscaling")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
    libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
        "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
endif ()

# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
    for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
        ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_autoscaling.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

Codice per il file sorgente `hello_autoscaling.cpp`.

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/autoscaling/AutoScalingClient.h>
#include <aws/autoscaling/model/DescribeAutoScalingGroupsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello Autoscaling" starter application which initializes an Amazon EC2
 * Auto Scaling client and describes the
 * Amazon EC2 Auto Scaling groups.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_autoscaling'
 */

int main(int argc, char **argv) {
    Aws::SDKOptions options;
    // Optionally change the log level for debugging.
    // options.loggingOptions.logLevel = Utils::Logging::LogLevel::Debug;
    Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
    int result = 0;
    {
        Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
        // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
        // clientConfig.region = "us-east-1";

        Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoscalingClient(clientConfig);

        std::vector<Aws::String> groupNames;
        Aws::String nextToken; // Used for pagination.

        do {

            Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsRequest request;
            if (!nextToken.empty()) {
                request.SetNextToken(nextToken);
            }
        }
```



```

        Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsOutcome outcome =
            autoscalingClient.DescribeAutoScalingGroups(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            const Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup>
&autoScalingGroups =
                outcome.GetResult().GetAutoScalingGroups();
            for (auto &group: autoScalingGroups) {
                groupNames.push_back(group.GetAutoScalingGroupName());
            }
            nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
        } else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingGroups."
"
                        << outcome.GetError().GetMessage()
                        << std::endl;
            result = 1;
            break;
        }
    } while (!nextToken.empty());

    std::cout << "Found " << groupNames.size() << " AutoScaling groups." <<
std::endl;
    for (auto &groupName: groupNames) {
        std::cout << "AutoScaling group: " << groupName << std::endl;
    }

}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return result;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.AutoScalingClient;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingGroup;
import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsResponse;
import java.util.List;

/**
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DescribeAutoScalingGroups {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        describeGroups(autoScalingClient);
    }

    public static void describeGroups(AutoScalingClient autoScalingClient) {
        DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
autoScalingClient.describeAutoScalingGroups();
        List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups();
        groups.forEach(group -> {
            System.out.println("Group Name: " + group.autoScalingGroupName());
            System.out.println("Group ARN: " + group.autoScalingGroupARN());
        });
    }
}
```

```
    });  
  }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function helloService()  
{  
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([  
        'region' => 'us-west-2',  
        'version' => 'latest',  
        'profile' => 'default',  
    ]);  
  
    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);  
    var_dump($groups);  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import boto3

def hello_autoscaling.autoscaling_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon EC2 Auto Scaling
    client and list
    some of the Auto Scaling groups in your account.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client object.
    """
    print(
        "Hello, Amazon EC2 Auto Scaling! Let's list up to ten of you Auto Scaling
groups:"
    )
    response = autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups()
    groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
    if groups:
        for group in groups:
            print(f"\t{group['AutoScalingGroupName']}:
{group['AvailabilityZones']}")
    else:
        print("There are no Auto Scaling groups in your account.")

if __name__ == "__main__":
    hello_autoscaling(boto3.client("autoscaling"))
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingGroups AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Ruby

SDK per Ruby

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
require 'aws-sdk-autoscaling'
require 'logger'

# AutoScalingManager is a class responsible for managing AWS Auto Scaling
# operations
# such as listing all Auto Scaling groups in the current AWS account.
class AutoScalingManager
  def initialize(client)
    @client = client
    @logger = Logger.new($stdout)
  end

  # Gets and prints a list of Auto Scaling groups for the account.
  def list_auto_scaling_groups
    paginator = @client.describe_auto_scaling_groups
    auto_scaling_groups = []
    paginator.each_page do |page|
      auto_scaling_groups.concat(page.auto_scaling_groups)
    end

    if auto_scaling_groups.empty?
      @logger.info('No Auto Scaling groups found for this account.')
    else
      auto_scaling_groups.each do |group|
        @logger.info("Auto Scaling group name: #{group.auto_scaling_group_name}")
        @logger.info("  Group ARN:                #{group.auto_scaling_group_arn}")
      end
    end
  end
end
```

```

        @logger.info("  Min/max/desired:      #{group.min_size}/
#{group.max_size}/#{group.desired_capacity}")
        @logger.info("\n")
      end
    end
  end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
  autoscaling_client = Aws::AutoScaling::Client.new
  manager = AutoScalingManager.new(autoscaling_client)
  manager.list_auto_scaling_groups
end

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per Ruby API Reference.

Rust

SDK per Rust

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

async fn list_groups(client: &Client) -> Result<(), Error> {
  let resp = client.describe_auto_scaling_groups().send().await?;

  println!("Groups:");

  let groups = resp.auto_scaling_groups();

  for group in groups {
    println!(
      "Name: {}",
      group.auto_scaling_group_name().unwrap_or("Unknown")
    );
  }
}

```

```
println!(
    "Arn:  {}",
    group.auto_scaling_group_arn().unwrap_or("unknown"),
);
println!("Zones: {:?}", group.availability_zones(),);
println!();
}

println!("Found {} group(s)", groups.len());

Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta il riferimento [DescribeAutoScalingGroups](#) all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scopri le basi dell'Auto Scaling con un SDK AWS

Gli esempi di codice seguenti mostrano come:

- Crea un gruppo Amazon EC2 Auto Scaling con un modello di lancio e zone di disponibilità e ottieni informazioni sulle istanze in esecuzione.
- Abilita la raccolta di CloudWatch metriche Amazon.
- Aggiorna la capacità desiderata del gruppo e attendi l'avvio di un'istanza.
- Termina un'istanza nel gruppo.
- Elenca le attività di scalabilità che si verificano in risposta alle richieste degli utenti e ai cambiamenti di capacità.
- Ottieni statistiche per le CloudWatch metriche, quindi ripulisci le risorse.

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
global using Amazon.AutoScaling;
global using Amazon.AutoScaling.Model;
global using Amazon.CloudWatch;
global using AutoScalingActions;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

using Amazon.EC2;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Host = Microsoft.Extensions.Hosting.Host;

namespace AutoScalingBasics;

public class AutoScalingBasics
{
    static async Task Main(string[] args)
    {
        // Set up dependency injection for Amazon EC2 Auto Scaling, Amazon
        // CloudWatch, and Amazon EC2.
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
            .ConfigureLogging(logging =>
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
                        LogLevel.Information)
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
                        LogLevel.Trace))
            .Build();
    }
}
```



```
.ConfigureServices( (_, services) =>
services.AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
    .AddAWSService<IAmazonCloudWatch>()
    .AddAWSService<IAmazonEC2>()
    .AddTransient<AutoScalingWrapper>()
    .AddTransient<CloudWatchWrapper>()
    .AddTransient<EC2Wrapper>()
    .AddTransient<UIWrapper>()
)
.Build();

var autoScalingWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalingWrapper>();
var cloudWatchWrapper =
host.Services.GetRequiredService<CloudWatchWrapper>();
var ec2Wrapper = host.Services.GetRequiredService<EC2Wrapper>();
var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>();

var configuration = new ConfigurationBuilder()
    .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
    .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file.
    .AddJsonFile("settings.local.json",
        true) // Optionally load local settings.
    .Build();

var imageId = configuration["ImageId"];
var instanceType = configuration["InstanceType"];
var launchTemplateName = configuration["LaunchTemplateName"];

launchTemplateName += Guid.NewGuid().ToString();

// The name of the Auto Scaling group.
var groupName = configuration["GroupName"];

uiWrapper.DisplayTitle("Auto Scaling Basics");
uiWrapper.DisplayAutoScalingBasicsDescription();

// Create the launch template and save the template Id to use when
deleting the
// launch template at the end of the application.
var launchTemplateId = await
ec2Wrapper.CreateLaunchTemplateAsync(imageId!, instanceType!,
launchTemplateName);
```

```
it.
    // Confirm that the template was created by asking for a description of
    await ec2Wrapper.DescribeLaunchTemplateAsync(launchTemplateName);

    uiWrapper.PressEnter();

    var availabilityZones = await ec2Wrapper.ListAvailabilityZonesAsync();

    Console.WriteLine($"Creating an Auto Scaling group named {groupName}.");
    await autoScalingWrapper.CreateAutoScalingGroupAsync(
        groupName!,
        launchTemplateName,
        availabilityZones[0].ZoneName);

    // Keep checking the details of the new group until its lifecycle state
    // is "InService".
    Console.WriteLine($"Waiting for the Auto Scaling group to be active.");

    List<AutoScalingInstanceDetails> instanceDetails;

    do
    {
        instanceDetails = await
autoScalingWrapper.DescribeAutoScalingInstancesAsync(groupName!);
    }
    while (instanceDetails.Count <= 0);

    Console.WriteLine($"Auto scaling group {groupName} successfully
created.");
    Console.WriteLine($"{instanceDetails.Count} instances were created for
the group.");

    // Display the details of the Auto Scaling group.
    instanceDetails.ForEach(detail =>
    {
        Console.WriteLine($"Group name: {detail.AutoScalingGroupName}");
    });

    uiWrapper.PressEnter();

    uiWrapper.DisplayTitle("Metrics collection");
    Console.WriteLine($"Enable metrics collection for {groupName}");
    await autoScalingWrapper.EnableMetricsCollectionAsync(groupName!);
```

```
// Show the metrics that are collected for the group.

// Update the maximum size of the group to three instances.
Console.WriteLine("--- Update the Auto Scaling group to increase max size
to 3 ---");
int maxSize = 3;
await autoScalingWrapper.UpdateAutoScalingGroupAsync(groupName!,
launchTemplateName, maxSize);

Console.WriteLine("--- Describe all Auto Scaling groups to show the
current state of the group ---");
var groups = await
autoScalingWrapper.DescribeAutoScalingGroupsAsync(groupName!);

uiWrapper.DisplayGroupDetails(groups!);

uiWrapper.PressEnter();

uiWrapper.DisplayTitle("Describe account limits");
await autoScalingWrapper.DescribeAccountLimitsAsync();

uiWrapper.WaitABit(60, "Waiting for the resources to be ready.");

uiWrapper.DisplayTitle("Set desired capacity");
int desiredCapacity = 2;
await autoScalingWrapper.SetDesiredCapacityAsync(groupName!,
desiredCapacity);

Console.WriteLine("Get the two instance Id values");

// Empty the group before getting the details again.
groups.Clear();
groups = await
autoScalingWrapper.DescribeAutoScalingGroupsAsync(groupName!);
if (groups.Any())
{
    foreach (AutoScalingGroup group in groups)
    {
        Console.WriteLine($"The group name is
{group.AutoScalingGroupName}");
        Console.WriteLine($"The group ARN is
{group.AutoScalingGroupARN}");
        var instances = group.Instances;
```

```
        foreach (Amazon.AutoScaling.Model.Instance instance in instances)
        {
            Console.WriteLine($"The instance id is
{instance.InstanceId}");
            Console.WriteLine($"The lifecycle state is
{instance.LifecycleState}");
        }
    }

    uiWrapper.DisplayTitle("Scaling Activities");
    Console.WriteLine("Let's list the scaling activities that have occurred
for the group.");
    var activities = await
autoScalingWrapper.DescribeScalingActivitiesAsync(groupName!);
    if (activities.Any())
    {
        activities.ForEach(activity =>
        {
            Console.WriteLine($"The activity Id is {activity.ActivityId}");
            Console.WriteLine($"The activity details are
{activity.Details}");
        });
    }

    // Display the Amazon CloudWatch metrics that have been collected.
    var metrics = await
cloudWatchWrapper.GetCloudWatchMetricsAsync(groupName!);
    if (metrics.Any())
    {
        Console.WriteLine($"Metrics collected for {groupName}:");
        metrics.ForEach(metric =>
        {
            Console.WriteLine($"Metric name: {metric.MetricName}\t");
            Console.WriteLine($"Namespace: {metric.Namespace}");
        });
    }

    var dataPoints = await
cloudWatchWrapper.GetMetricStatisticsAsync(groupName!);
    if (dataPoints.Any())
    {
        Console.WriteLine("Details for the metrics collected:");
        dataPoints.ForEach(detail => { Console.WriteLine(detail); });
    }
}
```

```
    }

    // Disable metrics collection.
    Console.WriteLine("Disabling the collection of metrics for
{groupName}.");
    var success = await
autoScalingWrapper.DisableMetricsCollectionAsync(groupName!);

    if (success)
    {
        Console.WriteLine($"Successfully stopped metrics collection for
{groupName}.");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"Could not stop metrics collection for
{groupName}.");
    }

    // Terminate all instances in the group.
    uiWrapper.DisplayTitle("Terminating Auto Scaling instances");
    Console.WriteLine("Now terminating all instances in the Auto Scaling
group.");

    if (groups is not null)
    {
        groups.ForEach(group =>
        {
            // Only delete instances in the AutoScaling group we created.
            if (group.AutoScalingGroupName == groupName)
            {
                group.Instances.ForEach(async instance =>
                {
                    await
autoScalingWrapper.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(instance.InstanceId);
                });
            }
        });
    }

    // After all instances are terminated, delete the group.
    uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources");
    Console.WriteLine("Deleting the Auto Scaling group.");
    await autoScalingWrapper.DeleteAutoScalingGroupAsync(groupName!);
```

```

        // Delete the launch template.
        var deletedLaunchTemplateName = await
ec2Wrapper.DeleteLaunchTemplateAsync(launchTemplateId);

        if (deletedLaunchTemplateName == launchTemplateName)
        {
            Console.WriteLine("Successfully deleted the launch template.");
        }

        Console.WriteLine("The demo is now concluded.");
    }
}

namespace AutoScalingBasics;

/// <summary>
/// A class to provide user interface methods for the EC2 AutoScaling Basics
/// scenario.
/// </summary>
public class UIWrapper
{
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth);

    /// <summary>
    /// Describe the steps in the EC2 AutoScaling Basics scenario.
    /// </summary>
    public void DisplayAutoScalingBasicsDescription()
    {
        Console.WriteLine("This code example performs the following
operations:");
        Console.WriteLine(" 1. Creates an Amazon EC2 launch template.");
        Console.WriteLine(" 2. Creates an Auto Scaling group.");
        Console.WriteLine(" 3. Shows the details of the new Auto Scaling group");
        Console.WriteLine("    to show that only one instance was created.");
        Console.WriteLine(" 4. Enables metrics collection.");
        Console.WriteLine(" 5. Updates the Auto Scaling group to increase the");
        Console.WriteLine("    capacity to three.");
        Console.WriteLine(" 6. Describes Auto Scaling groups again to show the");
        Console.WriteLine("    current state of the group.");
        Console.WriteLine(" 7. Changes the desired capacity of the Auto
Scaling");
        Console.WriteLine("    group to use an additional instance.");
    }
}

```

```

        Console.WriteLine(" 8. Shows that there are now instances in the
group.");
        Console.WriteLine(" 9. Lists the scaling activities that have occurred
for the group.");
        Console.WriteLine("10. Displays the Amazon CloudWatch metrics that
have");
        Console.WriteLine("    been collected.");
        Console.WriteLine("11. Disables metrics collection.");
        Console.WriteLine("12. Terminates all instances in the Auto Scaling
group.");
        Console.WriteLine("13. Deletes the Auto Scaling group.");
        Console.WriteLine("14. Deletes the Amazon EC2 launch template.");
        PressEnter();
    }

    /// <summary>
    /// Display information about the Amazon Ec2 AutoScaling groups passed
    /// in the list of AutoScalingGroup objects.
    /// </summary>
    /// <param name="groups">A list of AutoScalingGroup objects.</param>
    public void DisplayGroupDetails(List<AutoScalingGroup> groups)
    {
        if (groups is null)
            return;

        groups.ForEach(group =>
        {
            Console.WriteLine($"Group name:\t{group.AutoScalingGroupName}");
            Console.WriteLine($"Group created:\t{group.CreatedTime}");
            Console.WriteLine($"Maximum number of instances:\t{group.MaxSize}");
            Console.WriteLine($"Desired number of instances:
\t{group.DesiredCapacity}");
        });
    }

    /// <summary>
    /// Display a message and wait until the user presses enter.
    /// </summary>
    public void PressEnter()
    {
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. ");
        _ = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine();
    }
}

```

```
/// <summary>
/// Pad a string with spaces to center it on the console display.
/// </summary>
/// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param>
/// <returns>The padded string.</returns>
public string CenterString(string strToCenter)
{
    var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2;
    var leftPad = new string(' ', padAmount);
    return $"{leftPad}{strToCenter}";
}

/// <summary>
/// Display a line of hyphens, the centered text of the title and another
/// line of hyphens.
/// </summary>
/// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param>
public void DisplayTitle(string strTitle)
{
    Console.WriteLine(SepBar);
    Console.WriteLine(CenterString(strTitle));
    Console.WriteLine(SepBar);
}

/// <summary>
/// Display a countdown and wait for a number of seconds.
/// </summary>
/// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param>
public void WaitABit(int numSeconds, string msg)
{
    Console.WriteLine(msg);

    // Wait for the requested number of seconds.
    for (int i = numSeconds; i > 0; i--)
    {
        System.Threading.Thread.Sleep(1000);
        Console.Write($"{i}...");
    }

    PressEnter();
}
}
```


Definisci le funzioni richiamate dallo scenario per gestire i modelli e le metriche di lancio. Queste funzioni comprendono Auto Scaling EC2, Amazon e CloudWatch Actions.

```
namespace AutoScalingActions;

using Amazon.AutoScaling;
using Amazon.AutoScaling.Model;

/// <summary>
/// A class that includes methods to perform Amazon EC2 Auto Scaling
/// actions.
/// </summary>
public class AutoScalingWrapper
{
    private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;

    /// <summary>
    /// Constructor for the AutoScalingWrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonAutoScaling">The injected Amazon EC2 Auto Scaling
    client.</param>
    public AutoScalingWrapper(IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling)
    {
        _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new Amazon EC2 Auto Scaling group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name to use for the new Auto Scaling
    group.</param>
    /// <param name="launchTemplateName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling
    launch template to use to create instances in the group.</param>
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
    public async Task<bool> CreateAutoScalingGroupAsync(
        string groupName,
        string launchTemplateName,
        string availabilityZone)
    {
```

```
var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
{
    LaunchTemplateName = launchTemplateName,
};

var zoneList = new List<string>
{
    availabilityZone,
};

var request = new CreateAutoScalingGroupRequest
{
    AutoScalingGroupName = groupName,
    AvailabilityZones = zoneList,
    LaunchTemplate = templateSpecification,
    MaxSize = 6,
    MinSize = 1
};
try
{
    var response = await
_amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(request);
    Console.WriteLine($"{groupName} Auto Scaling Group created");
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
catch (AlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine($"{groupName} Auto Scaling Group already exists.");
    return true;
}
}

/// <summary>
/// Retrieve information about Amazon EC2 Auto Scaling quotas to the
/// active AWS account.
/// </summary>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DescribeAccountLimitsAsync()
{
    var response = await _amazonAutoScaling.DescribeAccountLimitsAsync();
    Console.WriteLine("The maximum number of Auto Scaling groups is " +
response.MaxNumberOfAutoScalingGroups);
}
```

```

        Console.WriteLine("The current number of Auto Scaling groups is " +
response.NumberOfAutoScalingGroups);
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve a list of the Amazon EC2 Auto Scaling activities for an
    /// Amazon EC2 Auto Scaling group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
    /// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling activities.</returns>
    public async Task<List<Activity>> DescribeScalingActivitiesAsync(
        string groupName)
    {
        var activities = new List<Activity>();
        var scalingActivitiesRequest = new DescribeScalingActivitiesRequest
        {
            AutoScalingGroupName = groupName,
            MaxRecords = 10,
        };

        var response = await
_amazonAutoScaling.DescribeScalingActivitiesAsync(scalingActivitiesRequest);
        if (response.Activities != null)
        {
            activities = response.Activities;
        }
        return activities;
    }

    /// <summary>
    /// Get data about the instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
    /// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling details.</returns>
    public async Task<List<AutoScalingInstanceDetails>>
DescribeAutoScalingInstancesAsync(
        string groupName)

```

```

    {
        var groups = await DescribeAutoScalingGroupsAsync(groupName);
        var instanceIds = new List<string>();
        var instanceDetails = new List<AutoScalingInstanceDetails>();
        if (groups != null)
        {
            groups.ForEach(group =>
            {
                if (group.AutoScalingGroupName == groupName && group.Instances !=
null)
                {
                    group.Instances.ForEach(instance =>
                    {
                        instanceIds.Add(instance.InstanceId);
                    });
                }
            });

            var scalingGroupsRequest = new DescribeAutoScalingInstancesRequest
            {
                MaxRecords = 10,
                InstanceIds = instanceIds,
            };

            var response =
                await _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingInstancesAsync(
                    scalingGroupsRequest);
            if (response.AutoScalingInstances != null)
            {
                instanceDetails = response.AutoScalingInstances;
            }
        }

        return instanceDetails;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve a list of information about Amazon EC2 Auto Scaling groups.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
    /// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling groups.</returns>

```

```

public async Task<List<AutoScalingGroup>> DescribeAutoScalingGroupsAsync(
    string groupName)
{
    var groups = new List<AutoScalingGroup>();
    var groupList = new List<string>
    {
        groupName,
    };

    var request = new DescribeAutoScalingGroupsRequest
    {
        AutoScalingGroupNames = groupList,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(request);
    if (response.AutoScalingGroups != null)
    {
        groups = response.AutoScalingGroups;
    }

    return groups;
}

/// <summary>
/// Delete an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteAutoScalingGroupAsync(
    string groupName)
{
    var deleteAutoScalingGroupRequest = new DeleteAutoScalingGroupRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        ForceDelete = true,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(deleteAutoScalingGroupRequest);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {

```

```
        Console.WriteLine($"You successfully deleted {groupName}");
        return true;
    }

    Console.WriteLine($"Couldn't delete {groupName}.");
    return false;
}

/// <summary>
/// Disable the collection of metric data for an Amazon EC2 Auto Scaling
/// group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public async Task<bool> DisableMetricsCollectionAsync(string groupName)
{
    var request = new DisableMetricsCollectionRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.DisableMetricsCollectionAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Enable the collection of metric data for an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> EnableMetricsCollectionAsync(string groupName)
{
    var listMetrics = new List<string>
    {
        "GroupMaxSize",
    };

    var collectionRequest = new EnableMetricsCollectionRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
```

```

        Metrics = listMetrics,
        Granularity = "1Minute",
    };

    var response = await
    _amazonAutoScaling.EnableMetricsCollectionAsync(collectionRequest);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Set the desired capacity of an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <param name="desiredCapacity">The desired capacity for the Auto
/// Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> SetDesiredCapacityAsync(
    string groupName,
    int desiredCapacity)
{
    var capacityRequest = new SetDesiredCapacityRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        DesiredCapacity = desiredCapacity,
    };

    var response = await
    _amazonAutoScaling.SetDesiredCapacityAsync(capacityRequest);
    Console.WriteLine($"You have set the DesiredCapacity to
    {desiredCapacity}.");

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}

/// <summary>
/// Terminate all instances in the Auto Scaling group in preparation for
/// deleting the group.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id of the instance to terminate.</
param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>

```

```

public async Task<bool> TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
    string instanceId)
{
    var request = new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
    {
        InstanceId = instanceId,
        ShouldDecrementDesiredCapacity = false,
    };

    var response = await
_amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(request);

    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"You have terminated the instance: {instanceId}");
        return true;
    }

    Console.WriteLine($"Could not terminate {instanceId}");
    return false;
}

/// <summary>
/// Update the capacity of an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the EC2 launch template.</
param>
/// <param name="maxSize">The maximum number of instances that can be
/// created for the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> UpdateAutoScalingGroupAsync(
    string groupName,
    string launchTemplateName,
    int maxSize)
{
    var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
    {
        LaunchTemplateName = launchTemplateName,
    };

    var groupRequest = new UpdateAutoScalingGroupRequest
    {

```



```

        MaxSize = maxSize,
        AutoScalingGroupName = groupName,
        LaunchTemplate = templateSpecification,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(groupRequest);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"You successfully updated the Auto Scaling group
{groupName}.");
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
}

namespace AutoScalingActions;

using Amazon.EC2;
using Amazon.EC2.Model;

public class EC2Wrapper
{
    private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;

    /// <summary>
    /// Constructor for the EC2Wrapper class.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonEc2">The injected Amazon EC2 client.</param>
    public EC2Wrapper(IAmazonEC2 amazonEc2)
    {
        _amazonEc2 = amazonEc2;
    }

    /// <summary>
    /// Create a new Amazon EC2 launch template.
    /// </summary>
    /// <param name="imageId">The image Id to use for instances launched

```

```

/// using the Amazon EC2 launch template.</param>
/// <param name="instanceType">The type of EC2 instances to create.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the launch template.</param>
/// <returns>Returns the TemplateID of the new launch template.</returns>
public async Task<string> CreateLaunchTemplateAsync(
    string imageId,
    string instanceType,
    string launchTemplateName)
{
    var request = new CreateLaunchTemplateRequest
    {
        LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData
        {
            ImageId = imageId,
            InstanceType = instanceType,
        },
        LaunchTemplateName = launchTemplateName,
    };

    var response = await _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(request);

    return response.LaunchTemplate.LaunchTemplateId;
}

/// <summary>
/// Delete an Amazon EC2 launch template.
/// </summary>
/// <param name="launchTemplateId">The TemplateId of the launch template to
/// delete.</param>
/// <returns>The name of the EC2 launch template that was deleted.</returns>
public async Task<string> DeleteLaunchTemplateAsync(string launchTemplateId)
{
    var request = new DeleteLaunchTemplateRequest
    {
        LaunchTemplateId = launchTemplateId,
    };

    var response = await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(request);
    return response.LaunchTemplate.LaunchTemplateName;
}

/// <summary>
/// Retrieve information about an EC2 launch template.
/// </summary>

```

```
    /// <param name="launchTemplateName">The name of the EC2 launch template.</  
param>  
    /// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of  
    /// the operation.</returns>  
    public async Task<bool> DescribeLaunchTemplateAsync(string  
launchTemplateName)  
    {  
        var request = new DescribeLaunchTemplatesRequest  
        {  
            LaunchTemplateNames = new List<string> { launchTemplateName, },  
        };  
  
        var response = await _amazonEc2.DescribeLaunchTemplatesAsync(request);  
  
        if (response.LaunchTemplates is not null)  
        {  
            response.LaunchTemplates.ForEach(template =>  
            {  
                Console.WriteLine($"{template.LaunchTemplateName}\t");  
                Console.WriteLine(template.LaunchTemplateId);  
            });  
  
            return true;  
        }  
  
        return false;  
    }  
  
    /// <summary>  
    /// Retrieve the availability zones for the current region.  
    /// </summary>  
    /// <returns>A collection of availability zones.</returns>  
    public async Task<List<AvailabilityZone>> ListAvailabilityZonesAsync()  
    {  
        var response = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(  
            new DescribeAvailabilityZonesRequest());  
  
        return response.AvailabilityZones;  
    }  
}  
  
namespace AutoScalingActions;
```

```

using Amazon.CloudWatch;
using Amazon.CloudWatch.Model;

/// <summary>
/// Contains methods to access Amazon CloudWatch metrics for the
/// Amazon EC2 Auto Scaling basics scenario.
/// </summary>
public class CloudWatchWrapper
{
    private readonly IAmazonCloudWatch _amazonCloudWatch;

    /// <summary>
    /// Constructor for the CloudWatchWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonCloudWatch">The injected CloudWatch client.</param>
    public CloudWatchWrapper(IAmazonCloudWatch amazonCloudWatch)
    {
        _amazonCloudWatch = amazonCloudWatch;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve the metrics information collection for the Auto Scaling group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
    /// <returns>A list of Metrics collected for the Auto Scaling group.</
returns>
    public async Task<List<Metric>> GetCloudWatchMetricsAsync(string groupName)
    {
        var metrics = new List<Metric>();
        var filter = new DimensionFilter
        {
            Name = "AutoScalingGroupName",
            Value = $"{groupName}",
        };

        var request = new ListMetricsRequest
        {
            MetricName = "AutoScalingGroupName",
            Dimensions = new List<DimensionFilter> { filter },
            Namespace = "AWS/AutoScaling",
        };

        var response = await _amazonCloudWatch.ListMetricsAsync(request);
        if (response.Metrics != null)

```

```

        {
            metrics = response.Metrics;
        }
        return metrics;
    }

    /// <summary>
    /// Retrieve the metric data collected for an Amazon EC2 Auto Scaling group.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
    /// <returns>A list of data points.</returns>
    public async Task<List<Datapoint>> GetMetricStatisticsAsync(string groupName)
    {
        var dataPoints = new List<Datapoint>();
        var metricDimensions = new List<Dimension>
        {
            new Dimension
            {
                Name = "AutoScalingGroupName",
                Value = $"{groupName}",
            },
        };

        // The start time will be yesterday.
        var startTime = DateTime.UtcNow.AddDays(-1);

        var request = new GetMetricStatisticsRequest
        {
            MetricName = "AutoScalingGroupName",
            Dimensions = metricDimensions,
            Namespace = "AWS/AutoScaling",
            Period = 60, // 60 seconds.
            Statistics = new List<string>() { "Minimum" },
            StartTimeUtc = startTime,
            EndTimeUtc = DateTime.UtcNow,
        };

        var response = await _amazonCloudWatch.GetMetricStatisticsAsync(request);
        if (response.Datapoints != null)
        {
            dataPoints = response.Datapoints;
        }
    }

```

```
        return dataPoints;
    }

}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK per .NET .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

C++

SDK per C++

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
//! Routine which demonstrates using an Auto Scaling group
//! to manage Amazon EC2 instances.
/*!
    \sa groupsAndInstancesScenario()
    \param clientConfig: AWS client configuration.
    \return bool: Successful completion.
*/
```

```

bool AwsDoc::AutoScaling::groupsAndInstancesScenario(
    const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) {
    Aws::String templateName;
    Aws::EC2::EC2Client ec2Client(clientConfig);

    std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " "
        << std::endl;
    std::cout
        << "Welcome to the Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto
Scaling "
        << "demo for managing groups and instances." << std::endl;
    std::cout << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) << " \n"
        << std::endl;

    std::cout << "This example requires an EC2 launch template." << std::endl;
    if (askYesNoQuestion(
        "Would you like to use an existing EC2 launch template (y/n)?  ")) {

        // 1. Specify the name of an existing EC2 launch template.
        templateName = askQuestion(
            "Enter the name of the existing EC2 launch template.  ");

        Aws::EC2::Model::DescribeLaunchTemplatesRequest request;
        request.AddLaunchTemplateName(templateName);
        Aws::EC2::Model::DescribeLaunchTemplatesOutcome outcome =
            ec2Client.DescribeLaunchTemplates(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Validated the EC2 launch template '" << templateName
                << "' exists by calling DescribeLaunchTemplate." <<
std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error validating the existence of the launch template.
"
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }
    }
    else { // 2. Or create a new EC2 launch template.
        templateName = askQuestion("Enter the name for a new EC2 launch template:
");

        Aws::EC2::Model::CreateLaunchTemplateRequest request;
    }
}

```

```

    request.SetLaunchTemplateName(templateName);

    Aws::EC2::Model::RequestLaunchTemplateData requestLaunchTemplateData;

requestLaunchTemplateData.SetInstanceType(EC2_LAUNCH_TEMPLATE_INSTANCE_TYPE);
    requestLaunchTemplateData.SetImageId(EC2_LAUNCH_TEMPLATE_IMAGE_ID);

    request.SetLaunchTemplateData(requestLaunchTemplateData);

    Aws::EC2::Model::CreateLaunchTemplateOutcome outcome =
        ec2Client.CreateLaunchTemplate(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "The EC2 launch template '" << templateName << " was
created."
                << std::endl;
    }
    else if (outcome.GetError().GetExceptionName() ==
        "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException") {
        std::cout << "The EC2 template '" << templateName << "' already
exists"
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with EC2::CreateLaunchTemplate. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
    }
}

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);
std::cout << "Let's create an Auto Scaling group." << std::endl;
Aws::String groupName = askQuestion(
    "Enter a name for the Auto Scaling group: ");
// 3. Retrieve a list of EC2 Availability Zones.
Aws::Vector<Aws::EC2::Model::AvailabilityZone> availabilityZones;
{
    Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesRequest request;

    Aws::EC2::Model::DescribeAvailabilityZonesOutcome outcome =
        ec2Client.DescribeAvailabilityZones(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout

```



```

        << "EC2 instances can be created in the following
Availability Zones:"
        << std::endl;

        availabilityZones = outcome.GetResult().GetAvailabilityZones();
        for (size_t i = 0; i < availabilityZones.size(); ++i) {
            std::cout << "    " << i + 1 << ".  "
                << availabilityZones[i].GetZoneName() << std::endl;
        }
    }
    else {
        std::cerr << "Error with EC2::DescribeAvailabilityZones. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
        cleanupResources("", templateName, autoScalingClient, ec2Client);
        return false;
    }
}

int availabilityZoneChoice = askQuestionForIntRange(
    "Choose an Availability Zone: ", 1,
    static_cast<int>(availabilityZones.size()));
// 4. Create an Auto Scaling group with the specified Availability Zone.
{
    Aws::AutoScaling::Model::CreateAutoScalingGroupRequest request;
    request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
    Aws::Vector<Aws::String> availabilityGroupZones;
    availabilityGroupZones.push_back(
        availabilityZones[availabilityZoneChoice - 1].GetZoneName());
    request.SetAvailabilityZones(availabilityGroupZones);
    request.SetMaxSize(1);
    request.SetMinSize(1);

    Aws::AutoScaling::Model::LaunchTemplateSpecification
launchTemplateSpecification;
    launchTemplateSpecification.SetLaunchTemplateName(templateName);
    request.SetLaunchTemplate(launchTemplateSpecification);

    Aws::AutoScaling::Model::CreateAutoScalingGroupOutcome outcome =
        autoScalingClient.CreateAutoScalingGroup(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "Created Auto Scaling group '" << groupName << "'..."
            << std::endl;
    }
}

```

```

    }
    else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
             Aws::AutoScaling::AutoScalingErrors::ALREADY_EXISTS_FAULT) {
        std::cout << "Auto Scaling group '" << groupName << "' already
exists."
                << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::CreateAutoScalingGroup. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        cleanupResources("", templateName, autoScalingClient, ec2Client);
        return false;
    }
}

Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup> autoScalingGroups;
if (AwsDoc::AutoScaling::describeGroup(groupName, autoScalingGroups,
                                       autoScalingClient)) {
    std::cout << "Here is the Auto Scaling group description." << std::endl;
    if (!autoScalingGroups.empty()) {
        logAutoScalingGroupInfo(autoScalingGroups);
    }
}
else {
    cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient, ec2Client);
    return false;
}

std::cout
    << "Waiting for the EC2 instance in the Auto Scaling group to become
active..."
    << std::endl;
if (!waitForInstances(groupName, autoScalingGroups, autoScalingClient)) {
    cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient, ec2Client);
    return false;
}

bool enableMetrics = askYesNoQuestion(
    "Do you want to collect metrics about the A"
    "Auto Scaling group during this demo (y/n)? ");
// 7. Optionally enable metrics collection for the Auto Scaling group.
if (enableMetrics) {
    Aws::AutoScaling::Model::EnableMetricsCollectionRequest request;

```

```

        request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

        request.AddMetrics("GroupMinSize");
        request.AddMetrics("GroupMaxSize");
        request.AddMetrics("GroupDesiredCapacity");
        request.AddMetrics("GroupInServiceInstances");
        request.AddMetrics("GroupTotalInstances");
        request.SetGranularity("1Minute");

        Aws::AutoScaling::Model::EnableMetricsCollectionOutcome outcome =
            autoScalingClient.EnableMetricsCollection(request);
        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Auto Scaling metrics have been enabled."
                      << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::EnableMetricsCollection. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Let's update the maximum number of EC2 instances in '" <<
groupName <<
        "' from 1 to 3." << std::endl;
    askQuestion("Press enter to continue: ", alwaysTrueTest);
    // 8. Update the Auto Scaling group, setting a new maximum size.
    {
        Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupRequest request;
        request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
        request.SetMaxSize(3);

        Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupOutcome outcome =
            autoScalingClient.UpdateAutoScalingGroup(request);

        if (!outcome.IsSuccess()) {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::UpdateAutoScalingGroup. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
            cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);

```

```

        return false;
    }
}

if (AwsDoc::AutoScaling::describeGroup(groupName, autoScalingGroups,
                                       autoScalingClient)) {
    if (!autoScalingGroups.empty()) {
        const auto &instances = autoScalingGroups[0].GetInstances();
        std::cout
            << "The group still has one running EC2 instance, but it can
have up to 3.\n"
            << std::endl;
        logAutoScalingGroupInfo(autoScalingGroups);
    }
    else {
        std::cerr
            << "No EC2 launch groups were retrieved from DescribeGroup
request."
            << std::endl;
        cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
        return false;
    }
}

std::cout << "\n" << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) <<
"\n"
    << std::endl;
std::cout << "Let's update the desired capacity in '" << groupName <<
    "' from 1 to 2." << std::endl;
askQuestion("Press enter to continue: ", alwaysTrueTest);
// 9. Update the Auto Scaling group, setting a new desired capacity.
{
    Aws::AutoScaling::Model::SetDesiredCapacityRequest request;
    request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
    request.SetDesiredCapacity(2);

    Aws::AutoScaling::Model::SetDesiredCapacityOutcome outcome =
        autoScalingClient.SetDesiredCapacity(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::SetDesiredCapacityRequest. "
            << outcome.GetError().GetMessage()
            << std::endl;
    }
}

```

```

        cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
        return false;
    }
}

if (AwsDoc::AutoScaling::describeGroup(groupName, autoScalingGroups,
                                         autoScalingClient)) {
    if (!autoScalingGroups.empty()) {
        std::cout
            << "Here is the current state of the group." << std::endl;
        logAutoScalingGroupInfo(autoScalingGroups);
    }
    else {
        std::cerr
            << "No EC2 launch groups were retrieved from DescribeGroup
request."
            << std::endl;
        cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
        return false;
    }
}

std::cout << "Waiting for the new EC2 instance to start..." << std::endl;
waitForInstances(groupName, autoScalingGroups, autoScalingClient);

std::cout << "\n" << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) <<
"\n"
    << std::endl;

std::cout << "Let's terminate one of the EC2 instances in " << groupName <<
"."
    << std::endl;
std::cout << "Because the desired capacity is 2, another EC2 instance will
start "
    << "to replace the terminated EC2 instance."
    << std::endl;
std::cout << "The currently running EC2 instances are:" << std::endl;

if (autoScalingGroups.empty()) {
    std::cerr << "Error describing groups. No groups returned." << std::endl;
    cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient, ec2Client);
    return false;
}

```

```

    }

    int instanceNumber = 1;
    Aws::Vector<Aws::String> instanceIDs = instancesToInstanceIDs(
        autoScalingGroups[0].GetInstances());
    for (const Aws::String &instanceID: instanceIDs) {
        std::cout << "    " << instanceNumber << ". " << instanceID << std::endl;
        ++instanceNumber;
    }

    instanceNumber = askQuestionForIntRange("Which EC2 instance do you want to
stop? ",
                                           1,

static_cast<int>(instanceIDs.size()));

    // 10. Terminate an EC2 instance in the Auto Scaling group.
    {
        Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
request;
        request.SetInstanceId(instanceIDs[instanceNumber - 1]);
        request.SetShouldDecrementDesiredCapacity(false);

        Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupOutcome
outcome =
            autoScalingClient.TerminateInstanceInAutoScalingGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Waiting for EC2 instance with ID '"
                << instanceIDs[instanceNumber - 1] << "' to terminate..."
                << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
AutoScaling::TerminateInstanceInAutoScalingGroup. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
            return false;
        }
    }

    waitForInstances(groupName, autoScalingGroups, autoScalingClient);

```

```

    std::cout << "\n" << std::setfill('*') << std::setw(ASTERISK_FILL_WIDTH) <<
"\n"
        << std::endl;
    std::cout << "Let's get a report of scaling activities for EC2 launch group
'"
        << groupName << "'.'"
        << std::endl;
    askQuestion("Press enter to continue: ", alwaysTrueTest);
    // 11. Get a description of activities for the Auto Scaling group.
    {
        Aws::AutoScaling::Model::DescribeScalingActivitiesRequest request;
        request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

        Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::Activity> allActivities;
        Aws::String nextToken; // Used for pagination;
        do {
            if (!nextToken.empty()) {
                request.SetNextToken(nextToken);
            }
            Aws::AutoScaling::Model::DescribeScalingActivitiesOutcome outcome =
                autoScalingClient.DescribeScalingActivities(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                const Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::Activity> &activities
=
                    outcome.GetResult().GetActivities();
                allActivities.insert(allActivities.end(), activities.begin(),
activities.end());
                nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
            }
            else {
                std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeScalingActivities.
"
                    << outcome.GetError().GetMessage()
                    << std::endl;
                cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
                return false;
            }
        } while (!nextToken.empty());

        std::cout << "Found " << allActivities.size() << " activities."
        << std::endl;
    }

```

```
        std::cout << "Activities are ordered with the most recent first."
                << std::endl;
        for (const Aws::AutoScaling::Model::Activity &activity: allActivities) {
            std::cout << activity.GetDescription() << std::endl;
            std::cout << activity.GetDetails() << std::endl;
        }
    }

    if (enableMetrics) {
        if (!logAutoScalingMetrics(groupName, clientConfig)) {
            cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
            return false;
        }
    }

    std::cout << "Let's clean up." << std::endl;
    askQuestion("Press enter to continue: ", alwaysTrueTest);

    // 13. Disable metrics collection if enabled.
    if (enableMetrics) {
        Aws::AutoScaling::Model::DisableMetricsCollectionRequest request;
        request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

        Aws::AutoScaling::Model::DisableMetricsCollectionOutcome outcome =
            autoScalingClient.DisableMetricsCollection(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Metrics collection has been disabled." << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::DisableMetricsCollection. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
            cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
            return false;
        }
    }

    return cleanupResources(groupName, templateName, autoScalingClient,
ec2Client);
}
```



```

//! Routine which waits for EC2 instances in an Auto Scaling group to
//! complete startup or shutdown.
/*!
\sa waitInstances()
\param groupName: An Auto Scaling group name.
\param autoScalingGroups: Vector to receive 'AutoScalingGroup' records.
\param client: 'AutoScalingClient' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::AutoScaling::waitInstances(const Aws::String &groupName,

    Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup> &autoScalingGroups,
                                   const
    Aws::AutoScaling::AutoScalingClient &client) {
    bool ready = false;
    const std::vector<Aws::String> READY_STATES = {"InService", "Terminated"};

    int count = 0;
    int desiredCapacity = 0;
    std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(4));
    while (!ready) {
        if (WAIT_FOR_INSTANCES_TIMEOUT < count) {
            std::cerr << "Wait for instance timed out." << std::endl;
            return false;
        }

        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1));
        ++count;
        if (!describeGroup(groupName, autoScalingGroups, client)) {
            return false;
        }
        Aws::Vector<Aws::String> instanceIDs;
        if (!autoScalingGroups.empty()) {
            instanceIDs =
instancesToInstanceIDs(autoScalingGroups[0].GetInstances());
            desiredCapacity = autoScalingGroups[0].GetDesiredCapacity();
        }

        if (instanceIDs.empty()) {
            if (desiredCapacity == 0) {
                break;
            }
            else {
                if ((count % 5) == 0) {

```

```

        std::cout << "No instance IDs returned for group." <<
std::endl;
    }

    continue;
}
}

// 6. Check lifecycle state of the instances using
DescribeAutoScalingInstances.
Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingInstancesRequest request;
request.SetInstanceIds(instanceIDs);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingInstancesOutcome outcome =
    client.DescribeAutoScalingInstances(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    const
    Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingInstanceDetails>
    &instancesDetails =
        outcome.GetResult().GetAutoScalingInstances();
    ready = instancesDetails.size() >= desiredCapacity;
    for (const Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingInstanceDetails
    &details: instancesDetails) {
        if (!stringInVector(details.GetLifecycleState(), READY_STATES)) {
            ready = false;
            break;
        }
    }
    // Log the status while waiting.
    if (((count % 5) == 1) || ready) {
        logInstancesLifecycleState(instancesDetails);
    }
}
else {
    std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingInstances. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    return false;
}
}

if (!describeGroup(groupName, autoScalingGroups, client)) {
    return false;
}

```

```

    }

    return true;
}

//! Routine to cleanup resources created in 'groupsAndInstancesScenario'.
/*!
\sa cleanupResources()
\param groupName: Optional Auto Scaling group name.
\param templateName: Optional EC2 launch template name.
\param autoScalingClient: 'AutoScalingClient' instance.
\param ec2Client: 'EC2Client' instance.
\return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::AutoScaling::cleanupResources(const Aws::String &groupName,
                                           const Aws::String &templateName,
                                           const
                                           Aws::AutoScaling::AutoScalingClient &autoScalingClient,
                                           const Aws::EC2::EC2Client &ec2Client)
{
    bool result = true;

    // 14. Delete the Auto Scaling group.
    if (!groupName.empty() &&
        (askYesNoQuestion(
            Aws::String("Delete the Auto Scaling group '" + groupName +
                "' (y/n)?")))) {
        {
            Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupRequest request;
            request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
            request.SetMinSize(0);
            request.SetDesiredCapacity(0);

            Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupOutcome outcome =
                autoScalingClient.UpdateAutoScalingGroup(request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout
                    << "The minimum size and desired capacity of the Auto
Scaling group "
                    << "was set to zero before terminating the instances."
                    << std::endl;
            }
            else {

```

```

        std::cerr << "Error with AutoScaling::UpdateAutoScalingGroup. "
                    << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
        result = false;
    }
}

Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup> autoScalingGroups;
if (AwsDoc::AutoScaling::describeGroup(groupName, autoScalingGroups,
                                        autoScalingClient)) {
    if (!autoScalingGroups.empty()) {
        Aws::Vector<Aws::String> instanceIDs = instancesToInstanceIDs(
            autoScalingGroups[0].GetInstances());
        for (const Aws::String &instanceID: instanceIDs) {

            Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest request;
            request.SetInstanceId(instanceID);
            request.SetShouldDecrementDesiredCapacity(true);

            Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupOutcome outcome =
                autoScalingClient.TerminateInstanceInAutoScalingGroup(
                    request);

            if (outcome.IsSuccess()) {
                std::cout << "Initiating termination of EC2 instance '"
                            << instanceID << "'." << std::endl;
            }
            else {
                std::cerr
                    << "Error with
AutoScaling::TerminateInstanceInAutoScalingGroup. "
                    << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;
                result = false;
            }
        }
    }

    std::cout
        << "Waiting for the EC2 instances to terminate before
deleting the "
        << "Auto Scaling group..." << std::endl;
    waitForInstances(groupName, autoScalingGroups, autoScalingClient);
}

```

```

    {
        Aws::AutoScaling::Model::DeleteAutoScalingGroupRequest request;
        request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

        Aws::AutoScaling::Model::DeleteAutoScalingGroupOutcome outcome =
            autoScalingClient.DeleteAutoScalingGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Auto Scaling group '" << groupName << "' was
deleted."
                        << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::DeleteAutoScalingGroup. "
                        << outcome.GetError().GetMessage()
                        << std::endl;
            result = false;
        }
    }
}

// 15. Delete the EC2 launch template.
if (!templateName.empty() && (askYesNoQuestion(
    Aws::String("Delete the EC2 launch template '" + templateName +
        "' (y/n)?")))) {
    Aws::EC2::Model::DeleteLaunchTemplateRequest request;
    request.SetLaunchTemplateName(templateName);

    Aws::EC2::Model::DeleteLaunchTemplateOutcome outcome =
        ec2Client.DeleteLaunchTemplate(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        std::cout << "EC2 launch template '" << templateName << "' was
deleted."
                    << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with EC2::DeleteLaunchTemplate. "
                    << outcome.GetError().GetMessage()
                    << std::endl;
        result = false;
    }
}
}

```

```

        return result;
    }

    //! Routine which retrieves Auto Scaling group descriptions.
    /*!
    \sa describeGroup()
    \param groupName: An Auto Scaling group name.
    \param autoScalingGroups: Vector to receive 'AutoScalingGroup' records.
    \param client: 'AutoScalingClient' instance.
    \return bool: Successful completion.
    */
    bool AwsDoc::AutoScaling::describeGroup(const Aws::String &groupName,

        Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingGroup> &autoScalingGroup,
                                           const Aws::AutoScaling::AutoScalingClient
        &client) {
        // 5. Retrieve a description of the Auto Scaling group.
        Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsRequest request;
        Aws::Vector<Aws::String> groupNames;
        groupNames.push_back(groupName);
        request.SetAutoScalingGroupNames(groupNames);

        Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsOutcome outcome =
            client.DescribeAutoScalingGroups(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            autoScalingGroup = outcome.GetResult().GetAutoScalingGroups();
        }
        else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingGroups. "
                      << outcome.GetError().GetMessage()
                      << std::endl;
        }

        return outcome.IsSuccess();
    }
}

```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK per C++ .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)

- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAutoScalingInstances](#)
- [DescribeScalingActivities](#)
- [DisableMetricsCollection](#)
- [EnableMetricsCollection](#)
- [SetDesiredCapacity](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è dell'altro GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/**
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 *
 * In addition, create a launch template. For more information, see the
 * following topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-launch-
 * templates.html#create-launch-template
 *
 * This code example performs the following operations:
 * 1. Creates an Auto Scaling group using an AutoScalingWaiter.
 * 2. Gets a specific Auto Scaling group and returns an instance Id value.
```

```

* 3. Describes Auto Scaling with the Id value.
* 4. Enables metrics collection.
* 5. Update an Auto Scaling group.
* 6. Describes Account details.
* 7. Describe account details"
* 8. Updates an Auto Scaling group to use an additional instance.
* 9. Gets the specific Auto Scaling group and gets the number of instances.
* 10. List the scaling activities that have occurred for the group.
* 11. Terminates an instance in the Auto Scaling group.
* 12. Stops the metrics collection.
* 13. Deletes the Auto Scaling group.
*/

public class AutoScalingScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");

    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        final String usage = ""

            Usage:
                <groupName> <launchTemplateName> <vpcZoneId>

            Where:
                groupName - The name of the Auto Scaling group.
                launchTemplateName - The name of the launch template.\s
                vpcZoneId - A subnet Id for a virtual private cloud (VPC)
where instances in the Auto Scaling group can be created.
            """;

        //if (args.length != 3) {
        //    System.out.println(usage);
        //    System.exit(1);
        // }

        String groupName = "Scott250" ; //args[0];
        String launchTemplateName = "MyTemplate5" ;//args[1];
        String vpcZoneId = "subnet-0ddc451b8a8a1aa44" ; //args[2];

        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        Ec2Client ec2 = Ec2Client.create();

```



```
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling example
scenario.");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("1. Create an Auto Scaling group named " + groupName);
        createAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName, launchTemplateName,
vpcZoneId);
        System.out.println(
            "Wait 1 min for the resources, including the instance. Otherwise,
an empty instance Id is returned");
        Thread.sleep(60000);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("2. Get Auto Scale group Id value");
        String instanceId = getSpecificAutoScalingGroups(autoScalingClient,
groupName);
        if (instanceId.compareTo("") == 0) {
            System.out.println("Error - no instance Id value");
            System.exit(1);
        } else {
            System.out.println("The instance Id value is " + instanceId);
        }
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("3. Describe Auto Scaling with the Id value " +
instanceId);
        describeAutoScalingInstance(autoScalingClient, instanceId);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("4. Enable metrics collection " + instanceId);
        enableMetricsCollection(autoScalingClient, groupName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("5. Update an Auto Scaling group to update max size to
3");
        updateAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName, launchTemplateName);
        System.out.println(DASHES);
```

```
System.out.println(DASHES);
System.out.println("6. Describe Auto Scaling groups");
describeAutoScalingGroups(autoScalingClient, groupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("7. Describe account details");
describeAccountLimits(autoScalingClient);
System.out.println(
    "Wait 1 min for the resources, including the instance. Otherwise,
an empty instance Id is returned");
Thread.sleep(60000);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("8. Set desired capacity to 2");
setDesiredCapacity(autoScalingClient, groupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("9. Get the two instance Id values and state");
getSpecificAutoScalingGroups(autoScalingClient, groupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("10. List the scaling activities that have occurred
for the group");
describeScalingActivities(autoScalingClient, groupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("11. Terminate an instance in the Auto Scaling
group");
terminateInstanceInAutoScalingGroup(autoScalingClient, instanceId);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("12. Stop the metrics collection");
disableMetricsCollection(autoScalingClient, groupName);
System.out.println(DASHES);

System.out.println(DASHES);
System.out.println("13. Delete the Auto Scaling group");
```

```
        deleteAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The Scenario has successfully completed.");
        System.out.println(DASHES);

        autoScalingClient.close();
    }

    public static void describeScalingActivities(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
        try {
            DescribeScalingActivitiesRequest scalingActivitiesRequest =
DescribeScalingActivitiesRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .maxRecords(10)
                .build();

            DescribeScalingActivitiesResponse response = autoScalingClient
                .describeScalingActivities(scalingActivitiesRequest);
            List<Activity> activities = response.activities();
            for (Activity activity : activities) {
                System.out.println("The activity Id is " +
activity.activityId());
                System.out.println("The activity details are " +
activity.details());
            }

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void setDesiredCapacity(AutoScalingClient autoScalingClient,
String groupName) {
        try {
            SetDesiredCapacityRequest capacityRequest =
SetDesiredCapacityRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .desiredCapacity(2)
```

```

        .build();

        autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest);
        System.out.println("You have set the DesiredCapacity to 2");

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void createAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient,
        String groupName,
        String launchTemplateName,
        String vpcZoneId) {
    try {
        AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter();
        LaunchTemplateSpecification templateSpecification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
                .launchTemplateName(launchTemplateName)
                .build();

        CreateAutoScalingGroupRequest request =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .availabilityZones("us-east-1a")
                .launchTemplate(templateSpecification)
                .maxSize(1)
                .minSize(1)
                .vpcZoneIdentifier(vpcZoneId)
                .build();

        autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request);
        DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
                .autoScalingGroupNames(groupName)
                .build();

        WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse =
waiter
                .waitUntilGroupExists(groupsRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        System.out.println("Auto Scaling Group created");
    }
}

```

```
    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void describeAutoScalingInstance(AutoScalingClient
autoScalingClient, String id) {
    try {
        DescribeAutoScalingInstancesRequest
describeAutoScalingInstancesRequest = DescribeAutoScalingInstancesRequest
        .builder()
        .instanceIds(id)
        .build();

        DescribeAutoScalingInstancesResponse response = autoScalingClient

        .describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest);
        List<AutoScalingInstanceDetails> instances =
response.autoScalingInstances();
        for (AutoScalingInstanceDetails instance : instances) {
            System.out.println("The instance lifecycle state is: " +
instance.lifecycleState());
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void describeAutoScalingGroups(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
    try {
        DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
        .autoScalingGroupNames(groupName)
        .maxRecords(10)
        .build();

        DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(groupsRequest);
        List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups();
```

```

        for (AutoScalingGroup group : groups) {
            System.out.println("*** The service to use for the health checks:
" + group.healthCheckType());
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static String getSpecificAutoScalingGroups(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
    try {
        String instanceId = "";
        DescribeAutoScalingGroupsRequest scalingGroupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
            .autoScalingGroupNames(groupName)
            .build();

        DescribeAutoScalingGroupsResponse response = autoScalingClient
            .describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest);
        List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups();
        for (AutoScalingGroup group : groups) {
            System.out.println("The group name is " +
group.autoScalingGroupName());
            System.out.println("The group ARN is " +
group.autoScalingGroupARN());
            List<Instance> instances = group.instances();

            for (Instance instance : instances) {
                instanceId = instance.instanceId();
                System.out.println("The instance id is " + instanceId);
                System.out.println("The lifecycle state is " +
instance.lifecycleState());
            }
        }

        return instanceId;
    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}

```

```
}

    public static void enableMetricsCollection(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
        try {
            EnableMetricsCollectionRequest collectionRequest =
EnableMetricsCollectionRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .metrics("GroupMaxSize")
                .granularity("1Minute")
                .build();

            autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest);
            System.out.println("The enable metrics collection operation was
successful");

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void disableMetricsCollection(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
        try {
            DisableMetricsCollectionRequest disableMetricsCollectionRequest =
DisableMetricsCollectionRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .metrics("GroupMaxSize")
                .build();

            autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest);
            System.out.println("The disable metrics collection operation was
successful");

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void describeAccountLimits(AutoScalingClient autoScalingClient)
{
```

```
        try {
            DescribeAccountLimitsResponse response =
autoScalingClient.describeAccountLimits();
            System.out.println("The max number of auto scaling groups is " +
response.maxNumberOfAutoScalingGroups());
            System.out.println("The current number of auto scaling groups is " +
response.numberOfWorkingAutoScalingGroups());

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void updateAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName,
        String launchTemplateName) {
        try {
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter();
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
                .launchTemplateName(launchTemplateName)
                .build();

            UpdateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
UpdateAutoScalingGroupRequest.builder()
                .maxSize(3)
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .launchTemplate(templateSpecification)
                .build();

            autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest);
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
                .autoScalingGroupNames(groupName)
                .build();

            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse =
waiter
                .waitUntilGroupInService(groupsRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("You successfully updated the auto scaling group
" + groupName);
        }
```



```
        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void terminateInstanceInAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String instanceId) {
        try {
            TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest request =
TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest.builder()
                .instanceId(instanceId)
                .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
                .build();

            autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request);
            System.out.println("You have terminated instance " + instanceId);

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }

    public static void deleteAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
        try {
            DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .forceDelete(true)
                .build();

            autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
            System.out.println("You successfully deleted " + groupName);

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK for Java 2.x .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è dell'altro GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun main(args: Array<String>) {  
    val usage = ""  
    Usage:  
        <groupName> <launchTemplateName> <serviceLinkedRoleARN> <vpcZoneId>  
  
    Where:  
        groupName - The name of the Auto Scaling group.  
        launchTemplateName - The name of the launch template.  
        serviceLinkedRoleARN - The Amazon Resource Name (ARN) of the service-linked role that the Auto Scaling group uses.  
        vpcZoneId - A subnet Id for a virtual private cloud (VPC) where instances in the Auto Scaling group can be created.
```

```
""

if (args.size != 4) {
    println(usage)
    exitProcess(1)
}

val groupName = args[0]
val launchTemplateName = args[1]
val serviceLinkedRoleARN = args[2]
val vpcZoneId = args[3]

println("**** Create an Auto Scaling group named $groupName")
createAutoScalingGroup(groupName, launchTemplateName, serviceLinkedRoleARN,
vpcZoneId)

println("Wait 1 min for the resources, including the instance. Otherwise, an
empty instance Id is returned")
delay(60000)

val instanceId = getSpecificAutoScaling(groupName)
if (instanceId.compareTo("") == 0) {
    println("Error - no instance Id value")
    exitProcess(1)
} else {
    println("The instance Id value is $instanceId")
}

println("**** Describe Auto Scaling with the Id value $instanceId")
describeAutoScalingInstance(instanceId)

println("**** Enable metrics collection $instanceId")
enableMetricsCollection(groupName)

println("**** Update an Auto Scaling group to maximum size of 3")
updateAutoScalingGroup(groupName, launchTemplateName, serviceLinkedRoleARN)

println("**** Describe all Auto Scaling groups to show the current state of
the groups")
describeAutoScalingGroups(groupName)

println("**** Describe account details")
describeAccountLimits()
```

```

    println("Wait 1 min for the resources, including the instance. Otherwise, an
empty instance Id is returned")
    delay(60000)

    println("***** Set desired capacity to 2")
    setDesiredCapacity(groupName)

    println("***** Get the two instance Id values and state")
    getAutoScalingGroups(groupName)

    println("***** List the scaling activities that have occurred for the group")
    describeScalingActivities(groupName)

    println("***** Terminate an instance in the Auto Scaling group")
    terminateInstanceInAutoScalingGroup(instanceId)

    println("***** Stop the metrics collection")
    disableMetricsCollection(groupName)

    println("***** Delete the Auto Scaling group")
    deleteSpecificAutoScalingGroup(groupName)
}

suspend fun describeAutoScalingGroups(groupName: String) {
    val groupsReques =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
            maxRecords = 10
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response = autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(groupsReques)
        response.autoScalingGroups?.forEach { group ->
            println("The service to use for the health checks:
${group.healthCheckType}")
        }
    }
}

suspend fun disableMetricsCollection(groupName: String) {
    val disableMetricsCollectionRequest =
        DisableMetricsCollectionRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            metrics = listOf("GroupMaxSize")
        }
}

```

```

    }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->

    autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest)
        println("The disable metrics collection operation was successful")
    }
}

suspend fun describeScalingActivities(groupName: String?) {
    val scalingActivitiesRequest =
        DescribeScalingActivitiesRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            maxRecords = 10
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
        autoScalingClient.describeScalingActivities(scalingActivitiesRequest)
        response.activities?.forEach { activity ->
            println("The activity Id is ${activity.activityId}")
            println("The activity details are ${activity.details}")
        }
    }
}

suspend fun getAutoScalingGroups(groupName: String) {
    val scalingGroupsRequest =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
        autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest)
        response.autoScalingGroups?.forEach { group ->
            println("The group name is ${group.autoScalingGroupName}")
            println("The group ARN is ${group.autoScalingGroupArn}")
            group.instances?.forEach { instance ->
                println("The instance id is ${instance.instanceId}")
                println("The lifecycle state is " + instance.lifecycleState)
            }
        }
    }
}

```

```
}

suspend fun setDesiredCapacity(groupName: String) {
    val capacityRequest =
        SetDesiredCapacityRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            desiredCapacity = 2
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest)
        println("You set the DesiredCapacity to 2")
    }
}

suspend fun updateAutoScalingGroup(
    groupName: String,
    launchTemplateNameVal: String,
    serviceLinkedRoleARNVal: String,
) {
    val templateSpecification =
        LaunchTemplateSpecification {
            launchTemplateName = launchTemplateNameVal
        }

    val groupRequest =
        UpdateAutoScalingGroupRequest {
            maxSize = 3
            serviceLinkedRoleArn = serviceLinkedRoleARNVal
            autoScalingGroupName = groupName
            launchTemplate = templateSpecification
        }

    val groupsRequestWaiter =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest)
        autoScalingClient.waitUntilGroupExists(groupsRequestWaiter)
        println("You successfully updated the Auto Scaling group $groupName")
    }
}
```

```
suspend fun createAutoScalingGroup(
    groupName: String,
    launchTemplateNameVal: String,
    serviceLinkedRoleARNVal: String,
    vpcZoneIdVal: String,
) {
    val templateSpecification =
        LaunchTemplateSpecification {
            launchTemplateName = launchTemplateNameVal
        }

    val request =
        CreateAutoScalingGroupRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            availabilityZones = listOf("us-east-1a")
            launchTemplate = templateSpecification
            maxSize = 1
            minSize = 1
            vpcZoneIdentifier = vpcZoneIdVal
            serviceLinkedRoleArn = serviceLinkedRoleARNVal
        }

    // This object is required for the waiter call.
    val groupsRequestWaiter =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request)
        autoScalingClient.waitUntilGroupExists(groupsRequestWaiter)
        println("$groupName was created!")
    }
}

suspend fun describeAutoScalingInstance(id: String) {
    val describeAutoScalingInstancesRequest =
        DescribeAutoScalingInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(id)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
```

```
        val response =
        autoScalingClient.describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest)
        response.autoScalingInstances?.forEach { group ->
            println("The instance lifecycle state is: ${group.lifecycleState}")
        }
    }
}

suspend fun enableMetricsCollection(groupName: String?) {
    val collectionRequest =
        EnableMetricsCollectionRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            metrics = listOf("GroupMaxSize")
            granularity = "1Minute"
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest)
        println("The enable metrics collection operation was successful")
    }
}

suspend fun getSpecificAutoScaling(groupName: String): String {
    var instanceId = ""
    val scalingGroupsRequest =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
        autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest)
        response.autoScalingGroups?.forEach { group ->
            println("The group name is ${group.autoScalingGroupName}")
            println("The group ARN is ${group.autoScalingGroupArn}")

            group.instances?.forEach { instance ->
                instanceId = instance.instanceId.toString()
            }
        }
    }
    return instanceId
}
```



```
suspend fun describeAccountLimits() {
    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
            autoScalingClient.describeAccountLimits(DescribeAccountLimitsRequest {})
        println("The max number of Auto Scaling groups is
        ${response.maxNumberOfAutoScalingGroups}")
        println("The current number of Auto Scaling groups is
        ${response.numberOfWorkingAutoScalingGroups}")
    }
}

suspend fun terminateInstanceInAutoScalingGroup(instanceIdVal: String) {
    val request =
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest {
            instanceId = instanceIdVal
            shouldDecrementDesiredCapacity = false
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request)
        println("You have terminated instance $instanceIdVal")
    }
}

suspend fun deleteSpecificAutoScalingGroup(groupName: String) {
    val deleteAutoScalingGroupRequest =
        DeleteAutoScalingGroupRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            forceDelete = true
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest)
        println("You successfully deleted $groupName")
    }
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API SDK AWS per Kotlin.
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)

- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAutoScalingInstances](#)
- [DescribeScalingActivities](#)
- [DisableMetricsCollection](#)
- [EnableMetricsCollection](#)
- [SetDesiredCapacity](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

PHP

SDK per PHP

Note

C'è dell'altro GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
namespace AutoScaling;

use Aws\AutoScaling\AutoScalingClient;
use Aws\CloudWatch\CloudWatchClient;
use Aws\Ec2\Ec2Client;
use AwsUtilities\AWSServiceClass;
use AwsUtilities\RunnableExample;

class GettingStartedWithAutoScaling implements RunnableExample
{
    protected Ec2Client $ec2Client;
    protected AutoScalingClient $autoScalingClient;
    protected AutoScalingService $autoScalingService;
    protected CloudWatchClient $cloudWatchClient;
    protected string $templateName;
    protected string $autoScalingGroupName;
    protected array $role;

    public function runExample()
```

```

{
    echo("\n");
    echo("-----\n");
    print("Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling getting started demo using
PHP!\n");
    echo("-----\n");

    $clientArgs = [
        'region' => 'us-west-2',
        'version' => 'latest',
        'profile' => 'default',
    ];
    $uniqid = uniqid();

    $this->autoScalingClient = new AutoScalingClient($clientArgs);
    $this->autoScalingService = new AutoScalingService($this-
>autoScalingClient);
    $this->cloudWatchClient = new CloudWatchClient($clientArgs);

    AWSServiceClass::$waitTime = 5;
    AWSServiceClass::$maxWaitAttempts = 20;

    /**
     * Step 0: Create an EC2 launch template that you'll use to create an
    Auto Scaling group.
     */
    $this->ec2Client = new EC2Client($clientArgs);
    $this->templateName = "example_launch_template_$uniqid";
    $instanceType = "t1.micro";
    $amiId = "ami-0ca285d4c2cda3300";
    $launchTemplate = $this->ec2Client->createLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
            'LaunchTemplateData' => [
                'InstanceType' => $instanceType,
                'ImageId' => $amiId,
            ]
        ]
    );

    /**
     * Step 1: CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you
    created in step 0.
     */

```

```

    $availabilityZones[] = $this->ec2Client->describeAvailabilityZones([])
['AvailabilityZones'][1]['ZoneName'];

    $this->autoScalingGroupName = "demoAutoScalingGroupName_$(cat /dev/urandom | fold -n 10 | tr -dc 'a-z0-9' | fold -n 1 | tr -d '\n' | paste | tr -d ' ');";
    $minSize = 1;
    $maxSize = 1;
    $launchTemplateId = $launchTemplate['LaunchTemplate']
['LaunchTemplateId'];
    $this->autoScalingService->createAutoScalingGroup(
        $this->autoScalingGroupName,
        $availabilityZones,
        $minSize,
        $maxSize,
        $launchTemplateId
    );

    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService->describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 2: DescribeAutoScalingInstances: show that one instance has
     launched.
     */
    $instanceIds = [$autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['Instances'][0]
['InstanceId']];
    $instances = $this->autoScalingService->describeAutoScalingInstances($instanceIds);
    echo "The Auto Scaling group {$this->autoScalingGroupName} was created
    successfully.\n";
    echo count($instances['AutoScalingInstances']) . " instances were created
    for the group.\n";
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'] . " is the max
    number of instances for the group.\n";

    /**
     * Step 3: EnableMetricsCollection: enable all metrics or a subset.
     */
    $this->autoScalingService->enableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName, "1Minute");

    /**
     * Step 4: UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3.

```

```

        */
        echo "Updating the max number of instances to 3.\n";
        $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this-
>autoScalingGroupName, ['MaxSize' => 3]);

    /**
     * Step 5: DescribeAutoScalingGroups: show the current state of the
    group.
    */
    $autoScalingGroup = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
    echo $autoScalingGroup['AutoScalingGroups'][0]['MaxSize'];
    echo " is the updated max number of instances for the group.\n";

    $limits = $this->autoScalingService->describeAccountLimits();
    echo "Here are your account limits:\n";
    echo "MaxNumberOfAutoScalingGroups:
{$limits['MaxNumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "MaxNumberOfLaunchConfigurations:
{$limits['MaxNumberOfLaunchConfigurations']}\n";
    echo "NumberOfAutoScalingGroups:
{$limits['NumberOfAutoScalingGroups']}\n";
    echo "NumberOfLaunchConfigurations:
{$limits['NumberOfLaunchConfigurations']}\n";

    /**
     * Step 6: SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
    */
    $this->autoScalingService->setDesiredCapacity($this-
>autoScalingGroupName, 2);
    sleep(10); // Wait for the group to start processing the request.
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this-
>autoScalingGroupName]);

    /**
     * Step 7: DescribeAutoScalingInstances: show that two instances are
    launched.
    */
    $autoScalingGroups = $this->autoScalingService-
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
    foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
        echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
        echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}\n";
    }

```

```

        foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
            echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
            echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
        }
    }

    /**
     * Step 8: TerminateInstanceInAutoScalingGroup: terminate one of the
instances in the group.
    */
    $this->autoScalingService->
>terminateInstanceInAutoScalingGroup($instance['InstanceId'], false);
    do {
        sleep(10);
        $instances = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingInstances([$instance['InstanceId']]);
    } while (count($instances['AutoScalingInstances']) > 0);
    do {
        sleep(10);
        $autoScalingGroups = $this->autoScalingService->
>describeAutoScalingGroups([$this->autoScalingGroupName]);
        $instances = $autoScalingGroups['AutoScalingGroups'][0]['Instances'];
    } while (count($instances) < 2);
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->
>autoScalingGroupName]);
    foreach ($autoScalingGroups['AutoScalingGroups'] as $autoScalingGroup) {
        echo "There is a group named:
{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']}";
        echo "with an ARN of {$autoScalingGroup['AutoScalingGroupARN']}.\\n";
        foreach ($autoScalingGroup['Instances'] as $instance) {
            echo "{$autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']} has an instance
with id of: ";
            echo "{$instance['InstanceId']} and a lifecycle state of:
{$instance['LifecycleState']}.\\n";
        }
    }

    /**
     * Step 9: DescribeScalingActivities: list the scaling activities that
have occurred for the group so far.
    */

```

```

        $activities = $this->autoScalingService-
>describeScalingActivities($autoScalingGroup['AutoScalingGroupName']);
        echo "We found " . count($activities['Activities']) . " activities.\n";
        foreach ($activities['Activities'] as $activity) {
            echo "{$activity['ActivityId']} - {$activity['StartTime']} -
{$activity['Description']}\n";
        }

    /**
     * Step 10: Use the Amazon CloudWatch API to get and show some metrics
     collected for the group.
    */
    $metricsNamespace = 'AWS/AutoScaling';
    $metricsDimensions = [
        [
            'Name' => 'AutoScalingGroupName',
            'Value' => $autoScalingGroup['AutoScalingGroupName'],
        ],
    ];
    $metrics = $this->cloudWatchClient->listMetrics(
        [
            'Dimensions' => $metricsDimensions,
            'Namespace' => $metricsNamespace,
        ]
    );
    foreach ($metrics['Metrics'] as $metric) {
        $timespan = 5;
        if ($metric['MetricName'] != 'GroupTotalCapacity' &&
$metric['MetricName'] != 'GroupMaxSize') {
            continue;
        }
        echo "Over the last $timespan minutes, {$metric['MetricName']}
recorded:\n";
        $stats = $this->cloudWatchClient->getMetricStatistics(
            [
                'Dimensions' => $metricsDimensions,
                'EndTime' => time(),
                'StartTime' => time() - (5 * 60),
                'MetricName' => $metric['MetricName'],
                'Namespace' => $metricsNamespace,
                'Period' => 60,
                'Statistics' => ['Sum'],
            ]
        );
    }

```

```

        foreach ($stats['Datapoints'] as $stat) {
            echo "{$stat['Timestamp']}: {$stat['Sum']}\n";
        }
    }

    return $instances;
}

public function cleanUp()
{
    /**
     * Step 11: DisableMetricsCollection: disable all metrics.
     */
    $this->autoScalingService->disableMetricsCollection($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 12: DeleteAutoScalingGroup: to delete the group you must stop all
     instances.
     * - UpdateAutoScalingGroup with MinSize=0
     * - TerminateInstanceInAutoScalingGroup for each instance,
     *     specify ShouldDecrementDesiredCapacity=True. Wait for instances to
     stop.
     * - Now you can delete the group.
     */
    $this->autoScalingService->updateAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName, ['MinSize' => 0]);
    $this->autoScalingService->terminateAllInstancesInAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);
    $this->autoScalingService->waitUntilGroupInService([$this->autoScalingGroupName]);
    $this->autoScalingService->deleteAutoScalingGroup($this->autoScalingGroupName);

    /**
     * Step 13: Delete launch template.
     */
    $this->ec2Client->deleteLaunchTemplate(
        [
            'LaunchTemplateName' => $this->templateName,
        ]
    );
}

```



```
public function helloService()  
{  
    $autoScalingClient = new AutoScalingClient([  
        'region' => 'us-west-2',  
        'version' => 'latest',  
        'profile' => 'default',  
    ]);  
  
    $groups = $autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([]);  
    var_dump($groups);  
}  
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK per PHP .
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è dell'altro GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui uno scenario interattivo al prompt dei comandi.

```
def run_scenario(as_wrapper: AutoScalingWrapper, svc_helper: ServiceHelper) ->
    None:
    """
        Runs the scenario demonstrating the management of Auto Scaling groups and
        instances.

        :param as_wrapper: An instance of the AutoScalingWrapper that manages Auto
        Scaling groups.
        :param svc_helper: An instance of the ServiceHelper that interacts with AWS
        services.
        :return: None
    """
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

    logger.info("Starting the Amazon EC2 Auto Scaling demo.")

    print("-" * 88)
    print(
        "Welcome to the Amazon EC2 Auto Scaling demo for managing groups and
        instances."
    )
    print("-" * 88)

    print(
        "This example requires a launch template that specifies how to create "
        "EC2 instances. You can use an existing template or create a new one."
    )
    template_name = q.ask(
        "Enter the name of an existing launch template or press Enter to create a
        new one: "
    )
    template = None
    if template_name:
        template = svc_helper.get_template(template_name)
    if template is None:
        inst_type = "t1.micro"
        ami_id = "ami-0ca285d4c2cda3300"
        print("Let's create a launch template with the following
        specifications:")
        print(f"\tInstanceType: {inst_type}")
        print(f"\tAMI ID: {ami_id}")
        template_name = q.ask("Enter a name for the template: ", q.non_empty)
```

```

        template = svc_helper.create_template(template_name, inst_type, ami_id)
    print("-" * 88)

    print("Let's create an Auto Scaling group.")
    group_name = q.ask("Enter a name for the group: ", q.non_empty)
    zones = svc_helper.get_availability_zones()
    print("EC2 instances can be created in the following Availability Zones:")
    for index, zone in enumerate(zones):
        print(f"\t{index+1}. {zone}")
    print(f"\t{len(zones)+1}. All zones")
    zone_sel = q.ask(
        "Which zone do you want to use? ", q.is_int, q.in_range(1, len(zones) +
1)
    )
    group_zones = [zones[zone_sel - 1]] if zone_sel <= len(zones) else zones
    print(f"Creating group {group_name}...")
    as_wrapper.create_autoscaling_group(group_name, group_zones, template_name,
1, 1)
    wait(10)
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    logger.info("Created Auto Scaling group %s.", group_name)
    print("Created group:")
    pp(group)
    print("Waiting for instance to start...")
    wait_for_group(group_name, as_wrapper)
    print("-" * 88)

    use_metrics = q.ask(
        "Do you want to collect metrics about Amazon EC2 Auto Scaling during this
demo (y/n)? ",
        q.is_yesno,
    )
    if use_metrics:
        as_wrapper.enable_metrics(
            group_name,
            [
                "GroupMinSize",
                "GroupMaxSize",
                "GroupDesiredCapacity",
                "GroupInServiceInstances",
                "GroupTotalInstances",
            ],
        )
    logger.info("Enabled metrics for Auto Scaling group %s.", group_name)

```

```

        print(f"Metrics enabled for {group_name}.")
    print("-" * 88)

    print(f"Let's update the maximum number of instances in {group_name} from 1
to 3.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
    as_wrapper.update_group(group_name, MaxSize=3)
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    logger.info("Updated maximum size for group %s to 3.", group_name)
    print("The group still has one running instance, but can have up to three:")
    print_simplified_group(group)
    print("-" * 88)

    print(f"Let's update the desired capacity of {group_name} from 1 to 2.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
    as_wrapper.set_desired_capacity(group_name, 2)
    wait(10)
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    logger.info("Set desired capacity for group %s to 2.", group_name)
    print("Here's the current state of the group:")
    print_simplified_group(group)
    print("-" * 88)
    print("Waiting for the new instance to start...")
    instance_ids = wait_for_group(group_name, as_wrapper)
    print("-" * 88)

    print(f"Let's terminate one of the instances in {group_name}.")
    print("Because the desired capacity is 2, another instance will start.")
    print("The currently running instances are:")
    for index, inst_id in enumerate(instance_ids):
        print(f"\t{index+1}. {inst_id}")
    inst_sel = q.ask(
        "Which instance do you want to stop? ",
        q.is_int,
        q.in_range(1, len(instance_ids) + 1),
    )
    print(f"Stopping {instance_ids[inst_sel-1]}...")
    as_wrapper.terminate_instance(instance_ids[inst_sel - 1], False)
    wait(10)
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    logger.info(
        "Terminated instance %s in group %s.", instance_ids[inst_sel - 1],
        group_name
    )

```

```

print(f"Here's the state of {group_name}:")
print_simplified_group(group)
print("Waiting for the scaling activities to complete...")
wait_for_group(group_name, as_wrapper)
print("-" * 88)

print(f"Let's get a report of scaling activities for {group_name}.")
q.ask("Press Enter when you're ready.")
activities = as_wrapper.describe_scaling_activities(group_name)
logger.info(
    "Retrieved %d scaling activities for group %s.", len(activities),
group_name
)
print(
    f"Found {len(activities)} activities.\n"
    f"Activities are ordered with the most recent one first:"
)
for act in activities:
    pp(act)
print("-" * 88)

if use_metrics:
    print("Let's look at CloudWatch metrics.")
    metric_namespace = "AWS/AutoScaling"
    metric_dimensions = [{"Name": "AutoScalingGroupName", "Value":
group_name}]
    print(f"The following metrics are enabled for {group_name}:")
    done = False
    while not done:
        metrics = svc_helper.get_metrics(metric_namespace, metric_dimensions)
        for index, metric in enumerate(metrics):
            print(f"\t{index+1}. {metric.name}")
        print(f"\t{len(metrics)+1}. None")
        metric_sel = q.ask(
            "Which metric do you want to see? ",
            q.is_int,
            q.in_range(1, len(metrics) + 1),
        )
        if metric_sel < len(metrics) + 1:
            span = 5
            metric = metrics[metric_sel - 1]
            print(f"Over the last {span} minutes, {metric.name} recorded:")
            # CloudWatch metric times are in the UTC+0 time zone.
            now = datetime.now(timezone.utc)

```

```

        metric_data = svc_helper.get_metric_statistics(
            metric_dimensions, metric, now - timedelta(minutes=span), now
        )
        pp(metric_data)
        if not q.ask("Do you want to see another metric (y/n)? ",
q.is_yesno):
            done = True
        else:
            done = True

    print(f"Let's clean up.")
    q.ask("Press Enter when you're ready.")
    if use_metrics:
        print(f"Stopping metrics collection for {group_name}.")
        as_wrapper.disable_metrics(group_name)
        logger.info("Disabled metrics collection for group %s.", group_name)

    print(
        "You must terminate all instances in the group before you can delete the
group."
    )
    print("Set minimum size to 0.")
    as_wrapper.update_group(group_name, MinSize=0)
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in group["Instances"]]
    for inst_id in instance_ids:
        print(f"Stopping {inst_id}.")
        as_wrapper.terminate_instance(inst_id, True)
        logger.info("Terminated instance %s in group %s.", inst_id, group_name)
    print("Waiting for instances to stop...")
    wait_for_instances(instance_ids, as_wrapper)
    print(f"Deleting {group_name}.")
    as_wrapper.delete_autoscaling_group(group_name)
    logger.info("Deleted Auto Scaling group %s.", group_name)
    print("-" * 88)

    if template is not None:
        if q.ask(
            f"Do you want to delete launch template {template_name} used in this
demo (y/n)? "
        ):
            svc_helper.delete_template(template_name)
            logger.info("Deleted launch template %s.", template_name)
            print("Template deleted.")

```

```

print("\nThanks for watching!")
print("-" * 88)

if __name__ == "__main__":
    try:
        wrapper = AutoScalingWrapper(boto3.client("autoscaling"))
        helper = ServiceHelper(boto3.client("ec2"), boto3.resource("cloudwatch"))
        run_scenario(wrapper, helper)
    except Exception:
        logger.exception("Something went wrong with the demo!")

```

Definisci le funzioni richiamate dallo scenario per gestire i modelli e le metriche di lancio. Queste funzioni racchiudono Amazon EC2 e CloudWatch le azioni.

```

class ServiceHelper:
    """Encapsulates Amazon EC2 and CloudWatch actions for the example."""

    def __init__(self, ec2_client, cloudwatch_resource):
        """
        :param ec2_client: A Boto3 Amazon EC2 client.
        :param cloudwatch_resource: A Boto3 CloudWatch resource.
        """
        self.ec2_client = ec2_client
        self.cloudwatch_resource = cloudwatch_resource

    def get_template(self, template_name: str) -> dict:
        """
        Gets a launch template. Launch templates specify configuration for
        instances
        that are launched by Amazon EC2 Auto Scaling.

        :param template_name: The name of the template to look up.
        :return: The template, if it exists.
        :raises ClientError: If there is an error retrieving the launch template.
        """
        try:
            response = self.ec2_client.describe_launch_templates(
                LaunchTemplateName=[template_name]
            )
            template = response["LaunchTemplates"][0]

```

```

        logger.info("Launch template %s retrieved successfully.",
template_name)
        return template
    except ClientError as err:
        if (
            err.response["Error"]["Code"]
            == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
        ):
            logger.warning("Launch template %s does not exist.",
template_name)
        else:
            logger.error(
                "Couldn't verify launch template %s. Error: %s: %s",
                template_name,
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
            raise

    def create_template(self, template_name: str, inst_type: str, ami_id: str) ->
dict:
    """
    Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling.

    :param template_name: The name to give to the template.
    :param inst_type: The type of the instance, such as t1.micro.
    :param ami_id: The ID of the Amazon Machine Image (AMI) to use when
creating
        an instance.
    :return: Information about the newly created template.
    :raises ClientError: If there is an error creating the launch template.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_launch_template(
            LaunchTemplateName=template_name,
            LaunchTemplateData={"InstanceType": inst_type, "ImageId":
ami_id},
        )
        template = response["LaunchTemplate"]
        logger.info(
            "Created launch template %s with instance type %s and AMI ID
%s.",
            template_name,

```



```

        inst_type,
        ami_id,
    )
    return template
except ClientError as err:
    logger.error(
        "Couldn't create launch template %s. Error: %s: %s",
        template_name,
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def delete_template(self, template_name: str) -> None:
    """
    Deletes a launch template.

    :param template_name: The name of the template to delete.
    :raises ClientError: If there is an error deleting the launch template.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_launch_template(LaunchTemplateName=template_name)
        logger.info("Deleted launch template %s.", template_name)
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't delete launch template %s. Error: %s: %s",
            template_name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def get_availability_zones(self) -> list:
    """
    Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
    client.

    :return: The list of Availability Zones for the client Region.
    :raises ClientError: If there is an error retrieving availability zones.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
        zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
    
```

```

        logger.info("Retrieved availability zones: %s.", ", ".join(zones))
        return zones
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get availability zones. Error: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def get_metrics(self, namespace: str, dimensions: list) -> list:
    """
    Gets a list of CloudWatch metrics filtered by namespace and dimensions.

    :param namespace: The namespace of the metrics to look up.
    :param dimensions: The dimensions of the metrics to look up.
    :return: The list of metrics.
    :raises ClientError: If there is an error retrieving CloudWatch metrics.
    """
    try:
        metrics = list(
            self.cloudwatch_resource.metrics.filter(
                Namespace=namespace, Dimensions=dimensions
            )
        )
        logger.info(
            "Retrieved metrics for namespace %s with dimensions %s.",
            namespace,
            dimensions,
        )
        return metrics
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get metrics for %s, %s. Error: %s: %s",
            namespace,
            dimensions,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

    @staticmethod
    def get_metric_statistics(
        dimensions: list, metric, start: datetime, end: datetime

```

```

) -> list:
    """
    Gets statistics for a CloudWatch metric within a specified time span.

    :param dimensions: The dimensions of the metric.
    :param metric: The metric to look up.
    :param start: The start of the time span for retrieved metrics.
    :param end: The end of the time span for retrieved metrics.
    :return: The list of data points found for the specified metric.
    :raises ClientError: If there is an error retrieving metric statistics.
    """
    try:
        response = metric.get_statistics(
            Dimensions=dimensions,
            StartTime=start,
            EndTime=end,
            Period=60,
            Statistics=["Sum"],
        )
        data = response["Datapoints"]
        logger.info("Retrieved statistics for metric %s.", metric.name)
        return data
    except ClientError as err:
        logger.error(
            "Couldn't get statistics for metric %s. Error: %s: %s",
            metric.name,
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def print_simplified_group(group: dict) -> None:
    """
    Prints a subset of data for an Auto Scaling group.

    :param group: The Auto Scaling group data to print.
    :return: None
    """
    print(group["AutoScalingGroupName"])
    print(f"\tLaunch template: {group['LaunchTemplate']['LaunchTemplateName']}")
    print(
        f"\tMin: {group['MinSize']}, Max: {group['MaxSize']}, Desired:
        {group['DesiredCapacity']}"
    )

```

```

    )
    if group["Instances"]:
        print(f"\tInstances:")
        for inst in group["Instances"]:
            print(f"\t\t{inst['InstanceId']}: {inst['LifecycleState']}")

def wait_for_group(group_name: str, as_wrapper: AutoScalingWrapper) -> list:
    """
    Waits for instances to start or stop in an Auto Scaling group.
    Prints the data for each instance after scaling activities are complete.

    :param group_name: The name of the Auto Scaling group.
    :param as_wrapper: The AutoScalingWrapper that manages Auto Scaling groups.
    :return: A list of instance IDs in the group.
    """
    group = as_wrapper.describe_group(group_name)
    instance_ids = [i["InstanceId"] for i in group["Instances"]]
    return wait_for_instances(instance_ids, as_wrapper)

def wait_for_instances(instance_ids: list, as_wrapper: AutoScalingWrapper) ->
list:
    """
    Waits for instances to start or stop in an Auto Scaling group.
    Prints the data for each instance after scaling activities are complete.

    :param instance_ids: A list of instance IDs to wait for.
    :param as_wrapper: The AutoScalingWrapper that manages Auto Scaling groups.
    :return: A list of instance IDs that were waited on.
    """
    ready = False
    instances = []
    while not ready:
        instances = as_wrapper.describe_instances(instance_ids) if instance_ids
    else []
        if all([x["LifecycleState"] in ["Terminated", "InService"] for x in
instances]):
            ready = True
        else:
            wait(10)
    if instances:
        print(

```

```
        f"Here are the details of the instance{'s' if len.instances) > 1 else  
        ''}:"  
    )  
    for instance in instances:  
        pp(instance)  
    return instance_ids
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Rust

SDK per Rust

Note

C'è altro da fare GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
[package]  
name = "autoscaling-code-examples"  
version = "0.1.0"
```

```

authors = ["Doug Schwartz <dougsch@amazon.com>", "David Souther
  <dpsouth@amazon.com>"]
edition = "2021"

# See more keys and their definitions at https://doc.rust-lang.org/cargo/
reference/manifest.html

[dependencies]
aws-config = { version = "1.0.1", features = ["behavior-version-latest"] }
aws-sdk-autoscaling = { version = "1.3.0" }
aws-sdk-ec2 = { version = "1.3.0" }
aws-types = { version = "1.0.1" }
tokio = { version = "1.20.1", features = ["full"] }
clap = { version = "4.4", features = ["derive"] }
tracing-subscriber = { version = "0.3.15", features = ["env-filter"] }
anyhow = "1.0.75"
tracing = "0.1.37"
tokio-stream = "0.1.14"

use std::{collections::BTreeSet, fmt::Display};

use anyhow::anyhow;
use autoscaling_code_examples::scenario::{AutoScalingScenario, ScenarioError};
use tracing::{info, warn};

async fn show_scenario_description(scenario: &AutoScalingScenario, event: &str) {
    let description = scenario.describe_scenario().await;
    info!("DescribeAutoScalingInstances: {event}\n{description}");
}

#[derive(Default, Debug)]
struct Warnings(Vec<String>);

impl Warnings {
    pub fn push(&mut self, warning: &str, error: ScenarioError) {
        let formatted = format!("{warning}: {error}");
        warn!("{formatted}");
        self.0.push(formatted);
    }

    pub fn is_empty(&self) -> bool {
        self.0.is_empty()
    }
}

```

```

}

impl Display for Warnings {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        writeln!(f, "Warnings:");
        for warning in &self.0 {
            writeln!(f, "{: >4}- {warning}", "");
        }
        Ok(())
    }
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), anyhow::Error> {
    tracing_subscriber::fmt::init();

    let shared_config = aws_config::from_env().load().await;

    let mut warnings = Warnings::default();

    // 1. Create an EC2 launch template that you'll use to create an auto scaling
    group. Bonus: use SDK with EC2.CreateLaunchTemplate to create the launch
    template.
    // 2. CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you created in step
    0. Give it min/max of 1 instance.
    // 4. EnableMetricsCollection: enable all metrics or a subset.
    let scenario = match
    AutoScalingScenario::prepare_scenario(&shared_config).await {
        Ok(scenario) => scenario,
        Err(errs) => {
            let err_str = errs
                .into_iter()
                .map(|e| e.to_string())
                .collect::<Vec<String>>()
                .join(", ");
            return Err(anyhow!("Failed to initialize scenario: {err_str}"));
        }
    };

    info!("Prepared autoscaling scenario:\n{scenario}");

    let stable = scenario.wait_for_stable(1).await;
    if let Err(err) = stable {
        warnings.push(

```

```
        "There was a problem while waiting for group to be stable",
        err,
    );
}

// 3. DescribeAutoScalingInstances: show that one instance has launched.
show_scenario_description(
    &scenario,
    "show that the group was created and one instance has launched",
)
.await;

// 5. UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3.
let scale_max_size = scenario.scale_max_size(3).await;
if let Err(err) = scale_max_size {
    warnings.push("There was a problem scaling max size", err);
}

// 6. DescribeAutoScalingGroups: the current state of the group
show_scenario_description(
    &scenario,
    "show the current state of the group after setting max size",
)
.await;

// 7. SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
let scale_desired_capacity = scenario.scale_desired_capacity(2).await;
if let Err(err) = scale_desired_capacity {
    warnings.push("There was a problem setting desired capacity", err);
}

// Wait for a second instance to launch.
let stable = scenario.wait_for_stable(2).await;
if let Err(err) = stable {
    warnings.push(
        "There was a problem while waiting for group to be stable",
        err,
    );
}

// 8. DescribeAutoScalingInstances: show that two instances are launched.
show_scenario_description(
    &scenario,
    "show that two instances are launched after setting desired capacity",
```



```

)
.await;

let ids_before = scenario
    .list_instances()
    .await
    .map(|v| v.into_iter().collect::<BTreeSet<_>>())
    .unwrap_or_default();

// 9. TerminateInstanceInAutoScalingGroup: terminate one of the instances in
the group.
let terminate_some_instance = scenario.terminate_some_instance().await;
if let Err(err) = terminate_some_instance {
    warnings.push("There was a problem replacing an instance", err);
}

let wait_after_terminate = scenario.wait_for_stable(1).await;
if let Err(err) = wait_after_terminate {
    warnings.push(
        "There was a problem waiting after terminating an instance",
        err,
    );
}

let wait_scale_up_after_terminate = scenario.wait_for_stable(2).await;
if let Err(err) = wait_scale_up_after_terminate {
    warnings.push(
        "There was a problem waiting for scale up after terminating an
instance",
        err,
    );
}

let ids_after = scenario
    .list_instances()
    .await
    .map(|v| v.into_iter().collect::<BTreeSet<_>>())
    .unwrap_or_default();

let difference = ids_after.intersection(&ids_before).count();
if !(difference == 1 && ids_before.len() == 2 && ids_after.len() == 2) {
    warnings.push(
        "Before and after set not different",
        ScenarioError::with(format!("{difference}")),
    );
}

```

```

    );
}

// 10. DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have
occurred for the group so far.
show_scenario_description(
    &scenario,
    "list the scaling activities that have occurred for the group so far",
)
.await;

// 11. DisableMetricsCollection
let scale_group = scenario.scale_group_to_zero().await;
if let Err(err) = scale_group {
    warnings.push("There was a problem scaling the group to 0", err);
}
show_scenario_description(&scenario, "Scenario scaled to 0").await;

// 12. DeleteAutoScalingGroup (to delete the group you must stop all
instances):
// 13. Delete LaunchTemplate.
let clean_scenario = scenario.clean_scenario().await;
if let Err(errs) = clean_scenario {
    for err in errs {
        warnings.push("There was a problem cleaning the scenario", err);
    }
} else {
    info!("The scenario has been cleaned up!");
}

if warnings.is_empty() {
    Ok(())
} else {
    Err(anyhow!(
        "There were warnings during scenario execution:\n{warnings}"
    ))
}
}

pub mod scenario;

use std::{
    error::Error,

```

```

    fmt::{Debug, Display},
    time::{Duration, SystemTime},
};

use anyhow::anyhow;
use aws_config::SdkConfig;
use aws_sdk_autoscaling::{
    error::{DisplayErrorContext, ProvideErrorMetadata},
    types::{Activity, AutoScalingGroup, LaunchTemplateSpecification},
};
use aws_sdk_ec2::types::RequestLaunchTemplateData;
use tracing::trace;

const LAUNCH_TEMPLATE_NAME: &str =
    "SDK_Code_Examples_EC2_Autoscaling_template_from_Rust_SDK";
const AUTOSCALING_GROUP_NAME: &str =
    "SDK_Code_Examples_EC2_Autoscaling_Group_from_Rust_SDK";
const MAX_WAIT: Duration = Duration::from_secs(5 * 60); // Wait at most 25
    seconds.
const WAIT_TIME: Duration = Duration::from_millis(500); // Wait half a second at
    a time.

struct Waiter {
    start: SystemTime,
    max: Duration,
}

impl Waiter {
    fn new() -> Self {
        Waiter {
            start: SystemTime::now(),
            max: MAX_WAIT,
        }
    }

    async fn sleep(&self) -> Result<(), ScenarioError> {
        if SystemTime::now()
            .duration_since(self.start)
            .unwrap_or(Duration::MAX)
            > self.max
        {
            Err(ScenarioError::with(
                "Exceeded maximum wait duration for stable group",
            ))
        }
    }
}

```

```

        } else {
            tokio::time::sleep(WAIT_TIME).await;
            Ok(())
        }
    }
}

pub struct AutoScalingScenario {
    ec2: aws_sdk_ec2::Client,
    autoscaling: aws_sdk_autoscaling::Client,
    launch_template_arn: String,
    auto_scaling_group_name: String,
}

impl Display for AutoScalingScenario {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        f.write_fmt(format_args!(
            "\tLaunch Template ID: {}\n",
            self.launch_template_arn
        ))?;
        f.write_fmt(format_args!(
            "\tScaling Group Name: {}\n",
            self.auto_scaling_group_name
        ))?;

        Ok(())
    }
}

pub struct AutoScalingScenarioDescription {
    group: Result<Vec<String>, ScenarioError>,
    instances: Result<Vec<String>, anyhow::Error>,
    activities: Result<Vec<Activity>, anyhow::Error>,
}

impl Display for AutoScalingScenarioDescription {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        writeln!(f, "\t\t\tGroup status:")?;
        match &self.group {
            Ok(groups) => {
                for status in groups {
                    writeln!(f, "\t\t\t- {status}")?;
                }
            }
        }
    }
}

```

```
Err(e) => writeln!(f, "\t\t! - {e}")?,
}
writeln!(f, "\t\t\tInstances:")?;
match &self.instances {
    Ok(instances) => {
        for instance in instances {
            writeln!(f, "\t\t- {instance}")?;
        }
    }
    Err(e) => writeln!(f, "\t\t! {e}")?,
}

writeln!(f, "\t\t\tActivities:")?;
match &self.activities {
    Ok(activities) => {
        for activity in activities {
            writeln!(
                f,
                "\t\t- {} Progress: {}% Status: {:?} End: {:?}",
                activity.cause().unwrap_or("Unknown"),
                activity.progress.unwrap_or(-1),
                activity.status_code(),
                // activity.status_message().unwrap_or_default()
                activity.end_time(),
            )?;
        }
    }
    Err(e) => writeln!(f, "\t\t! {e}")?,
}

Ok(())
}
}

#[derive(Debug)]
struct MetadataError {
    message: Option<String>,
    code: Option<String>,
}

impl MetadataError {
    fn from(err: &dyn ProvideErrorMetadata) -> Self {
        MetadataError {
            message: err.message().map(|s| s.to_string()),
```

```

        code: err.code().map(|s| s.to_string()),
    }
}

impl Display for MetadataError {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        let display = match (&self.message, &self.code) {
            (None, None) => "Unknown".to_string(),
            (None, Some(code)) => format!("{code}"),
            (Some(message), None) => message.to_string(),
            (Some(message), Some(code)) => format!("{message} ({code})"),
        };
        write!(f, "{display}")
    }
}

#[derive(Debug)]
pub struct ScenarioError {
    message: String,
    context: Option<MetadataError>,
}

impl ScenarioError {
    pub fn with(message: impl Into<String>) -> Self {
        ScenarioError {
            message: message.into(),
            context: None,
        }
    }

    pub fn new(message: impl Into<String>, err: &dyn ProvideErrorMetadata) ->
    Self {
        ScenarioError {
            message: message.into(),
            context: Some(MetadataError::from(err)),
        }
    }
}

impl Error for ScenarioError {
    // While `Error` can capture `source` information about the underlying error,
    for this example

```

```

    // the ScenarioError captures the underlying information in MetadataError and
    // treats it as a
    // single Error from this Crate. In other contexts, it may be appropriate to
    // model the error
    // as including the SdkError as its source.
}
impl Display for ScenarioError {
    fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result {
        match &self.context {
            Some(c) => write!(f, "{}: {}", self.message, c),
            None => write!(f, "{}", self.message),
        }
    }
}

impl AutoScalingScenario {
    pub async fn prepare_scenario(sdk_config: &SdkConfig) -> Result<Self,
    Vec<ScenarioError>> {
        let ec2 = aws_sdk_ec2::Client::new(sdk_config);
        let autoscaling = aws_sdk_autoscaling::Client::new(sdk_config);

        let auto_scaling_group_name = String::from(AUTOSCALING_GROUP_NAME);

        // Before creating any resources, prepare the list of AZs
        let availability_zones = ec2.describe_availability_zones().send().await;
        if let Err(err) = availability_zones {
            return Err(vec![ScenarioError::new("Failed to find AZs", &err)]);
        }

        let availability_zones: Vec<String> = availability_zones
            .unwrap()
            .availability_zones
            .unwrap_or_default()
            .iter()
            .take(3)
            .map(|z| z.zone_name.clone().unwrap())
            .collect();

        // 1. Create an EC2 launch template that you'll use to create an auto
        // scaling group. Bonus: use SDK with EC2.CreateLaunchTemplate to create the launch
        // template.
        // * Recommended: InstanceType='t1.micro',
        ImageId='ami-0ca285d4c2cda3300'
        let create_launch_template = ec2

```

```

        .create_launch_template()
        .launch_template_name(LAUNCH_TEMPLATE_NAME)
        .launch_template_data(
            RequestLaunchTemplateData::builder()
                .instance_type(aws_sdk_ec2::types::InstanceType::T1Micro)
                .image_id("ami-0ca285d4c2cda3300")
                .build(),
        )
        .send()
        .await
        .map_err(|err| vec![ScenarioError::new("Failed to create launch
template", &err)])?;

    let launch_template_arn = match create_launch_template.launch_template {
        Some(launch_template) =>
launch_template.launch_template_id.unwrap_or_default(),
        None => {
            // Try to delete the launch template
            let _ = ec2
                .delete_launch_template()
                .launch_template_name(LAUNCH_TEMPLATE_NAME)
                .send()
                .await;
            return Err(vec![ScenarioError::with("Failed to load launch
template")]);
        }
    };

    // 2. CreateAutoScalingGroup: pass it the launch template you created in
step 0. Give it min/max of 1 instance.
    // You can use EC2.describe_availability_zones() to get a list of AZs
(you have to specify an AZ when you create the group).
    // Wait for instance to launch. Use a waiter if you have one, otherwise
DescribeAutoScalingInstances until LifecycleState='InService'
    if let Err(err) = autoscaling
        .create_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(auto_scaling_group_name.as_str())
        .launch_template(
            LaunchTemplateSpecification::builder()
                .launch_template_id(launch_template_arn.clone())
                .version("$Latest")
                .build(),
        )
        .max_size(1)

```



```

        .min_size(1)
        .set_availability_zones(Some(availability_zones))
        .send()
        .await
    {
        let mut errs = vec![ScenarioError::new(
            "Failed to create autoscaling group",
            &err,
        )];

        if let Err(err) = autoscaling
            .delete_auto_scaling_group()
            .auto_scaling_group_name(auto_scaling_group_name.as_str())
            .send()
            .await
        {
            errs.push(ScenarioError::new(
                "Failed to clean up autoscaling group",
                &err,
            ));
        }

        if let Err(err) = ec2
            .delete_launch_template()
            .launch_template_id(launch_template_arn.clone())
            .send()
            .await
        {
            errs.push(ScenarioError::new(
                "Failed to clean up launch template",
                &err,
            ));
        }
        return Err(errs);
    }

    let scenario = AutoScalingScenario {
        ec2,
        autoscaling: autoscaling.clone(), // Clients are cheap so cloning
here to prevent a move is ok.
        auto_scaling_group_name: auto_scaling_group_name.clone(),
        launch_template_arn,
    };

```

```

let enable_metrics_collection = autoscaling
    .enable_metrics_collection()
    .auto_scaling_group_name(auto_scaling_group_name.as_str())
    .granularity("1Minute")
    .set_metrics(Some(vec![
        String::from("GroupMinSize"),
        String::from("GroupMaxSize"),
        String::from("GroupDesiredCapacity"),
        String::from("GroupInServiceInstances"),
        String::from("GroupTotalInstances"),
    ]))
    .send()
    .await;

match enable_metrics_collection {
    Ok(_) => Ok(scenario),
    Err(err) => {
        scenario.clean_scenario().await?;
        Err(vec![ScenarioError::new(
            "Failed to enable metrics collections for group",
            &err,
        )])
    }
}

pub async fn clean_scenario(self) -> Result<(), Vec<ScenarioError>> {
    let _ = self.wait_for_no_scaling().await;
    let delete_group = self
        .autoscaling
        .delete_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .send()
        .await;

    // 14. Delete LaunchTemplate.
    let delete_launch_template = self
        .ec2
        .delete_launch_template()
        .launch_template_id(self.launch_template_arn.clone())
        .send()
        .await;

    let early_exit = match (delete_group, delete_launch_template) {

```

```

        (Ok(_), Ok(_)) => Ok(()),
        (Ok(_), Err(e)) => Err(vec![ScenarioError::new(
            "There was an error cleaning the launch template",
            &e,
        )]),
        (Err(e), Ok(_)) => Err(vec![ScenarioError::new(
            "There was an error cleaning the scale group",
            &e,
        )]),
        (Err(e1), Err(e2)) => Err(vec![
            ScenarioError::new("Multiple error cleaning the scenario Scale
Group", &e1),
            ScenarioError::new("Multiple error cleaning the scenario Launch
Template", &e2),
        ]),
    };

    if early_exit.is_err() {
        early_exit
    } else {
        // Wait for delete_group to finish
        let waiter = Waiter::new();
        let mut errors = Vec::<ScenarioError>::new();
        while errors.len() < 3 {
            if let Err(e) = waiter.sleep().await {
                errors.push(e);
                continue;
            }
            let describe_group = self
                .autoscaling
                .describe_auto_scaling_groups()

.auto_scaling_group_names(self.auto_scaling_group_name.clone())
                .send()
                .await;
            match describe_group {
                Ok(group) => match group.auto_scaling_groups().first() {
                    Some(group) => {
                        if group.status() != Some("Delete in progress") {
                            errors.push(ScenarioError::with(format!(
                                "Group in an unknown state while deleting:

                                group.status().unwrap_or("unknown error")
                            )));

```

```

        return Err(errors);
    }
}
None => return Ok(()),
},
Err(err) => {
    errors.push(ScenarioError::new("Failed to describe
autoscaling group during cleanup 3 times, last error", &err));
}
}
if errors.len() > 3 {
    return Err(errors);
}
}
Err(vec![ScenarioError::with(
    "Exited cleanup wait loop without retuning success or failing
after three rounds",
    )])
}
}

pub async fn describe_scenario(&self) -> AutoScalingScenarioDescription {
    let group = self
        .autoscaling
        .describe_auto_scaling_groups()
        .auto_scaling_group_names(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .send()
        .await
        .map(|s| {
            s.auto_scaling_groups()
                .iter()
                .map(|s| {
                    format!(
                        "{}: {}",
                        s.auto_scaling_group_name().unwrap_or("Unknown"),
                        s.status().unwrap_or("Unknown")
                    )
                })
                .collect::<Vec<String>>()
        })
        .map_err(|e| {
            ScenarioError::new("Failed to describe auto scaling groups for
scenario", &e)
        });
}

```

```

        let instances = self
            .list_instances()
            .await
            .map_err(|e| anyhow!("There was an error listing instances: {e}",));

        // 10. DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have
        occurred for the group so far.
        // Bonus: use CloudWatch API to get and show some metrics collected for
        the group.
        // CW.ListMetrics with Namespace='AWS/AutoScaling' and
        Dimensions=[{'Name': 'AutoScalingGroupName', 'Value': }]
        // CW.GetMetricStatistics with Statistics='Sum'. Start and End times
        must be in UTC!
        let activities = self
            .autoscaling
            .describe_scaling_activities()
            .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
            .into_paginator()
            .items()
            .send()
            .collect::()
            .await
            .map_err(|e| {
                anyhow!(
                    "There was an error retrieving scaling activities: {}",
                    DisplayErrorContext(&e)
                )
            });

        AutoScalingScenarioDescription {
            group,
            instances,
            activities,
        }
    }

    async fn get_group(&self) -> Result<AutoScalingGroup, ScenarioError> {
        let describe_auto_scaling_groups = self
            .autoscaling
            .describe_auto_scaling_groups()
            .auto_scaling_group_names(self.auto_scaling_group_name.clone())
            .send()
            .await;

```

```

    if let Err(err) = describe_auto_scaling_groups {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!(
                "Failed to get status of autoscaling group {}",
                self.auto_scaling_group_name.clone()
            )
            .as_str(),
            &err,
        ));
    }

    let describe_auto_scaling_groups_output =
describe_auto_scaling_groups.unwrap();
    let auto_scaling_groups =
describe_auto_scaling_groups_output.auto_scaling_groups();
    let auto_scaling_group = auto_scaling_groups.first();

    if auto_scaling_group.is_none() {
        return Err(ScenarioError::with(format!(
            "Could not find autoscaling group {}",
            self.auto_scaling_group_name.clone()
        )));
    }

    Ok(auto_scaling_group.unwrap().clone())
}

pub async fn wait_for_no_scaling(&self) -> Result<(), ScenarioError> {
    let waiter = Waiter::new();
    let mut scaling = true;
    while scaling {
        waiter.sleep().await?;
        let describe_activities = self
            .autoscaling
            .describe_scaling_activities()
            .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
            .send()
            .await
            .map_err(|e| {
                ScenarioError::new("Failed to get autoscaling activities for
group", &e)
            })?;
        let activities = describe_activities.activities();

```

```

        trace!(
            "Waiting for no scaling found {} activities",
            activities.len()
        );
        scaling = activities.iter().any(|a| a.progress() < Some(100));
    }
    Ok(())
}

pub async fn wait_for_stable(&self, size: usize) -> Result<(), ScenarioError>
{
    self.wait_for_no_scaling().await?;

    let mut group = self.get_group().await?;
    let mut count = count_group_instances(&group);

    let waiter = Waiter::new();
    while count != size {
        trace!("Waiting for stable {size} (current: {count})");
        waiter.sleep().await?;
        group = self.get_group().await?;
        count = count_group_instances(&group);
    }

    Ok(())
}

pub async fn list_instances(&self) -> Result<Vec<String>, ScenarioError> {
    // The direct way to list instances is by using
    DescribeAutoScalingGroup's instances property. However, this returns a
    Vec<Instance>, as opposed to a Vec<AutoScalingInstanceDetails>.
    // Ok(self.get_group().await?.instances.unwrap_or_default().map(|
i| i.instance_id.clone().unwrap_or_default()).filter(|id| !
id.is_empty()).collect())

    // Alternatively, and for the sake of example,
    DescribeAutoScalingInstances returns a list that can be filtered by the client.
    self.autoscaling
        .describe_auto_scaling_instances()
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
        .await

```

```

        .map(|items| {
            items
                .into_iter()
                .filter(|i| {
                    i.auto_scaling_group_name.as_deref()
                        == Some(self.auto_scaling_group_name.as_str())
                })
                .map(|i| i.instance_id.unwrap_or_default())
                .filter(|id| !id.is_empty())
                .collect::<Vec<String>>()
        })
        .map_err(|err| ScenarioError::new("Failed to get list of auto scaling
instances", &err))
    }

pub async fn scale_min_size(&self, size: i32) -> Result<(), ScenarioError> {
    let update_group = self
        .autoscaling
        .update_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .min_size(size)
        .send()
        .await;
    if let Err(err) = update_group {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!("Failer to update group to min size ({size}))").as_str(),
            &err,
        ));
    }
    Ok(())
}

pub async fn scale_max_size(&self, size: i32) -> Result<(), ScenarioError> {
    // 5. UpdateAutoScalingGroup: update max size to 3.
    let update_group = self
        .autoscaling
        .update_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .max_size(size)
        .send()
        .await;
    if let Err(err) = update_group {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!("Failed to update group to max size ({size}))").as_str(),

```



```

        &err,
    ));
}
Ok(())
}

pub async fn scale_desired_capacity(&self, capacity: i32) -> Result<(),
ScenarioError> {
    // 7. SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
    // Wait for a second instance to launch.
    let update_group = self
        .autoscaling
        .set_desired_capacity()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .desired_capacity(capacity)
        .send()
        .await;
    if let Err(err) = update_group {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!("Failed to update group to desired capacity
({capacity}))").as_str(),
            &err,
        ));
    }
    Ok(())
}

pub async fn scale_group_to_zero(&self) -> Result<(), ScenarioError> {
    // If this fails it's fine, just means there are extra cloudwatch metrics
    events for the scale-down.
    let _ = self
        .autoscaling
        .disable_metrics_collection()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .send()
        .await;

    // 12. DeleteAutoScalingGroup (to delete the group you must stop all
    instances):
    // UpdateAutoScalingGroup with MinSize=0
    let update_group = self
        .autoscaling
        .update_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())

```

```

        .min_size(0)
        .desired_capacity(0)
        .send()
        .await;
    if let Err(err) = update_group {
        return Err(ScenarioError::new(
            "Failed to update group for scaling down&",
            &err,
        ));
    }

    let stable = self.wait_for_stable(0).await;
    if let Err(err) = stable {
        return Err(ScenarioError::with(format!(
            "Error while waiting for group to be stable on scale down: {err}"
        )));
    }

    Ok(())
}

pub async fn terminate_some_instance(&self) -> Result<(), ScenarioError> {
    // Retrieve a list of instances in the auto scaling group.
    let auto_scaling_group = self.get_group().await?;
    let instances = auto_scaling_group.instances();
    // Or use other logic to find an instance to terminate.
    let instance = instances.first();
    if let Some(instance) = instance {
        let instance_id = if let Some(instance_id) = instance.instance_id() {
            instance_id
        } else {
            return Err(ScenarioError::with("Missing instance id"));
        };
        let termination = self
            .ec2
            .terminate_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await;
        if let Err(err) = termination {
            return Err(ScenarioError::new(
                "There was a problem terminating an instance",
                &err,
            ));
        }
    }
}

```

```
        } else {
            Ok(())
        }
    } else {
        Err(ScenarioError::with("There was no instance to terminate"))
    }
}

fn count_group_instances(group: &AutoScalingGroup) -> usize {
    group.instances.as_ref().map(|i| i.len()).unwrap_or(0)
}
```

- Per informazioni dettagliate sulle API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API SDK AWS per Rust.
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAutoScalingInstances](#)
 - [DescribeScalingActivities](#)
 - [DisableMetricsCollection](#)
 - [EnableMetricsCollection](#)
 - [SetDesiredCapacity](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Azioni per l'Auto Scaling utilizzando AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come eseguire singole azioni di Auto Scaling con AWS SDKs. Ogni esempio include un collegamento a GitHub, dove è possibile trovare le istruzioni per la configurazione e l'esecuzione del codice.

Questi estratti richiamano l'API Auto Scaling e sono estratti di codice da programmi più grandi che devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare le azioni nel contesto in [Scenari per l'utilizzo dell'Auto Scaling AWS SDKs](#).

Gli esempi seguenti includono solo le operazioni più comunemente utilizzate. Per un elenco completo, consulta l'[Amazon EC2 Auto Scaling API](#) Reference.

Esempi

- [Utilizzare AttachInstances con una CLI](#)
- [Utilizzo AttachLoadBalancerTargetGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare AttachLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzare CompleteLifecycleAction con una CLI](#)
- [Utilizzo CreateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare CreateLaunchConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare CreateOrUpdateTags con una CLI](#)
- [Utilizzo DeleteAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteLaunchConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteLifecycleHook con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteNotificationConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare DeletePolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteScheduledAction con una CLI](#)
- [Utilizzare DeleteTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAccountLimits con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAdjustmentTypes con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingGroups con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeAutoScalingInstances con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeAutoScalingNotificationTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLaunchConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHookTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLifecycleHooks con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeMetricCollectionTypes con una CLI](#)

- [Utilizzare DescribeNotificationConfigurations con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribePolicies con una CLI](#)
- [Utilizzo DescribeScalingActivities con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScalingProcessTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeScheduledActions con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTags con una CLI](#)
- [Utilizzare DescribeTerminationPolicyTypes con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachInstances con una CLI](#)
- [Utilizzare DetachLoadBalancers con una CLI](#)
- [Utilizzo DisableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo EnableMetricsCollection con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare EnterStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare ExecutePolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare ExitStandby con una CLI](#)
- [Utilizzare PutLifecycleHook con una CLI](#)
- [Utilizzare PutNotificationConfiguration con una CLI](#)
- [Utilizzare PutScalingPolicy con una CLI](#)
- [Utilizzare PutScheduledUpdateGroupAction con una CLI](#)
- [Utilizzare RecordLifecycleActionHeartbeat con una CLI](#)
- [Utilizzare ResumeProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo SetDesiredCapacity con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceHealth con una CLI](#)
- [Utilizzare SetInstanceProtection con una CLI](#)
- [Utilizzare SuspendProcesses con una CLI](#)
- [Utilizzo TerminateInstanceInAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)
- [Utilizzo UpdateAutoScalingGroup con un AWS SDK o una CLI](#)

Utilizzare **AttachInstances** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare AttachInstances.

CLI

AWS CLI

Per collegare un'istanza a un gruppo Auto Scaling

Questo esempio collega l'istanza specificata al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling attach-instances \  
  --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [AttachInstances](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio collega l'istanza specificata al gruppo Auto Scaling specificato. Auto Scaling aumenta automaticamente la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [AttachInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio collega l'istanza specificata al gruppo Auto Scaling specificato. Auto Scaling aumenta automaticamente la capacità desiderata del gruppo Auto Scaling.

```
Mount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [AttachInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **AttachLoadBalancerTargetGroups** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `AttachLoadBalancerTargetGroups`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
/// The
/// </summary>
/// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>
/// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
string targetGroupArn)
{
    await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
        new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
        {
            AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
            TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
        });
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [AttachLoadBalancerTargetGroups](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

CLI

AWS CLI

Per associare un gruppo target a un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio collega il gruppo target specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling attach-load-balancer-target-groups \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/73e2d6bc24d8a067
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Load Balancing e Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [AttachLoadBalancerTargetGroups](#) Reference AWS CLI .

JavaScript

SDK per JavaScript (v3)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
const client = new AutoScalingClient({});  
await client.send(  
  new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({  
    AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,  
    TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],  
  }),  
);
```


- Per i dettagli sull'API, consulta la [AttachLoadBalancerTargetGroups](#) sezione AWS SDK per JavaScript API Reference.

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
```

```

:param iam_client: A Boto3 IAM client.
"""
self.inst_type = inst_type
self.ami_param = ami_param
self.autoscaling_client = autoscaling_client
self.ec2_client = ec2_client
self.ssm_client = ssm_client
self.iam_client = iam_client
sts_client = boto3.client("sts")
self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

# Happy path
self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

# Failure mode
self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def attach_load_balancer_target_group(
    self, lb_target_group: Dict[str, Any]
) -> None:
    """
    Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
    The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
    in the group.

    :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
            AutoScalingGroupName=self.group_name,
            TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
        )
        log.info(

```

```

        "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
        lb_target_group["TargetGroupName"],
        self.group_name,
    )
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to attach load balancer target group
'{lb_target_group['TargetGroupName']}'."
    )
    if error_code == "ResourceContentionFault":
        log.error(
            "The request failed due to a resource contention issue. "
            "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
        )
    elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
        log.error(
            "The operation failed because the service-linked role is not
ready or does not exist. "
            "Check that the service-linked role exists and is correctly
configured."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [AttachLoadBalancerTargetGroups AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **AttachLoadBalancers** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `AttachLoadBalancers`.

CLI

AWS CLI

Per collegare un Classic Load Balancer a un gruppo Auto Scaling

Questo esempio collega il Classic Load Balancer specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling attach-load-balancers \  
  --load-balancer-names my-load-balancer \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Load Balancing e Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [AttachLoadBalancers](#) Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio collega il load balancer specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [AttachLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio collega il load balancer specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Add-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [AttachLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CompleteLifecycleAction** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CompleteLifecycleAction.

CLI

AWS CLI

Per completare l'azione relativa al ciclo di vita

Questo esempio notifica ad Amazon EC2 Auto Scaling che l'azione del ciclo di vita specificata è completa in modo che possa completare l'avvio o la chiusura dell'istanza.

```
aws autoscaling complete-lifecycle-action \
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --lifecycle-action-result CONTINUE \
  --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [CompleteLifecycleAction](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio completa l'azione del ciclo di vita specificata.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CompleteLifecycleAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio completa l'azione del ciclo di vita specificata.

```
Complete-ASLifecycleAction -LifecycleHookName myLifecycleHook -  
AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleActionResult CONTINUE -LifecycleActionToken  
bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CompleteLifecycleAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **CreateAutoScalingGroup** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateAutoScalingGroup.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Informazioni di base](#)
- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>  
/// Create a new Amazon EC2 Auto Scaling group.  
/// </summary>  
/// <param name="groupName">The name to use for the new Auto Scaling
```

```
/// group.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling
/// launch template to use to create instances in the group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> CreateAutoScalingGroupAsync(
    string groupName,
    string launchTemplateName,
    string availabilityZone)
{
    var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
    {
        LaunchTemplateName = launchTemplateName,
    };

    var zoneList = new List<string>
    {
        availabilityZone,
    };

    var request = new CreateAutoScalingGroupRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        AvailabilityZones = zoneList,
        LaunchTemplate = templateSpecification,
        MaxSize = 6,
        MinSize = 1
    };
    try
    {
        var response = await
        _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(request);
        Console.WriteLine($"{groupName} Auto Scaling Group created");
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine($"{groupName} Auto Scaling Group already exists.");
        return true;
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::CreateAutoScalingGroupRequest request;
request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
Aws::Vector<Aws::String> availabilityGroupZones;
availabilityGroupZones.push_back(
    availabilityZones[availabilityZoneChoice - 1].GetZoneName());
request.SetAvailabilityZones(availabilityGroupZones);
request.SetMaxSize(1);
request.SetMinSize(1);

Aws::AutoScaling::Model::LaunchTemplateSpecification
launchTemplateSpecification;
launchTemplateSpecification.SetLaunchTemplateName(templateName);
request.SetLaunchTemplate(launchTemplateSpecification);

Aws::AutoScaling::Model::CreateAutoScalingGroupOutcome outcome =
    autoScalingClient.CreateAutoScalingGroup(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Created Auto Scaling group '" << groupName << "'..."
        << std::endl;
}
else if (outcome.GetError().GetErrorType() ==
```



```

        Aws::AutoScaling::AutoScalingErrors::ALREADY_EXISTS_FAULT) {
            std::cout << "Auto Scaling group '" << groupName << "' already
exists."
                        << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with AutoScaling::CreateAutoScalingGroup. "
                        << outcome.GetError().GetMessage()
                        << std::endl;
        }
    }

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: creare un gruppo Auto Scaling

L'`create-auto-scaling-group` esempio seguente crea un gruppo Auto Scaling in sottoreti in più zone di disponibilità all'interno di una regione. Le istanze vengono avviate con la versione predefinita del modello di avvio specificato. Tieni presente che le impostazioni predefinite vengono utilizzate per la maggior parte delle altre impostazioni, come le politiche di terminazione e la configurazione del controllo dello stato di salute.

```

aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
  --min-size 1 \
  --max-size 5 \
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127, subnet-6194ea3b, subnet-c934b782"

```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: per collegare un Application Load Balancer, un Network Load Balancer o un Gateway Load Balancer

Questo esempio specifica l'ARN di un gruppo target per un sistema di bilanciamento del carico che supporta il traffico previsto. Il tipo di controllo dello stato specifica ELB che quando Elastic Load Balancing segnala un'istanza come non integra, il gruppo Auto Scaling la sostituisce. Il comando definisce anche un periodo di tolleranza di secondi per il controllo dello stato di salute. 600 Il periodo di tolleranza aiuta a prevenire la chiusura anticipata delle istanze appena avviate.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12 \
  --target-group-arns arn:aws:elasticloadbalancing:us-  
west-2:123456789012:targetgroup/my-targets/943f017f100becff \
  --health-check-type ELB \
  --health-check-grace-period 600 \
  --min-size 1 \
  --max-size 5 \
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Load Balancing e Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide](#).

Esempio 3: per specificare un gruppo di posizionamento e utilizzare la versione più recente del modello di lancio

Questo esempio avvia le istanze in un gruppo di posizionamento all'interno di una singola zona di disponibilità. Questo può essere utile per gruppi a bassa latenza con carichi di lavoro HPC. Questo esempio specifica anche la dimensione minima, la dimensione massima e la capacità desiderata del gruppo.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest' \
  --min-size 1 \
  --max-size 5 \
  --desired-capacity 3 \
  --placement-group my-placement-group \
  --vpc-zone-identifier "subnet-6194ea3b"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Placement groups](#) nella Amazon EC2 User Guide for Linux Instances.

Esempio 4: Per specificare un gruppo Auto Scaling a istanza singola e utilizzare una versione specifica del modello di avvio

Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling con capacità minima e massima impostata per 1 impone l'esecuzione di un'istanza. Il comando specifica anche la v1 di un modello di avvio in cui è specificato l'ID di un ENI esistente. Quando si utilizza un modello di avvio che specifica un ENI esistente per eth0, è necessario specificare una zona di disponibilità per il gruppo Auto Scaling che corrisponda all'interfaccia di rete, senza specificare anche un ID di sottorete nella richiesta.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \
  --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='1' \
  --min-size 1 \
  --max-size 1 \
  --availability-zones us-west-2a
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 5: specificare una politica di terminazione diversa

Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling utilizzando una configurazione di avvio e imposta la politica di terminazione per terminare prima le istanze più vecchie. Il comando applica inoltre un tag al gruppo e alle relative istanze, con una chiave di e un valore diRole.WebServer

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --launch-configuration-name my-lc \
  --min-size 1 \
  --max-size 5 \
  --termination-policies "OldestInstance" \
  --tags "ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true" \
```

```
--vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Working with Amazon EC2 Auto Scaling policy di terminazione](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 6: specificare un hook per il ciclo di vita del lancio

Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling con un lifecycle hook che supporta un'azione personalizzata all'avvio dell'istanza.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \  
  --cli-input-json file://~/config.json
```

Contenuto del file: config.json

```
{  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
  "LaunchTemplate": {  
    "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"  
  },  
  "LifecycleHookSpecificationList": [{  
    "LifecycleHookName": "my-launch-hook",  
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",  
    "NotificationTargetARN": "arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-  
queue",  
    "RoleARN": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role",  
    "NotificationMetadata": "SQS message metadata",  
    "HeartbeatTimeout": 4800,  
    "DefaultResult": "ABANDON"  
  }],  
  "MinSize": 1,  
  "MaxSize": 5,  
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",  
  "Tags": [{  
    "ResourceType": "auto-scaling-group",  
    "ResourceId": "my-asg",  
    "PropagateAtLaunch": true,  
    "Value": "test",  
    "Key": "environment"  
  }]  
}
```

```
}
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 7: per specificare un hook del ciclo di vita della terminazione

Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling con un lifecycle hook che supporta un'azione personalizzata alla chiusura dell'istanza.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \  
  --cli-input-json file:///~/config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
  "LaunchTemplate": {  
    "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"  
  },  
  "LifecycleHookSpecificationList": [{  
    "LifecycleHookName": "my-termination-hook",  
    "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING",  
    "HeartbeatTimeout": 120,  
    "DefaultResult": "CONTINUE"  
  }],  
  "MinSize": 1,  
  "MaxSize": 5,  
  "TargetGroupARNs": [  
    "arn:aws:elasticloadbalancing:us-west-2:123456789012:targetgroup/my-  
targets/73e2d6bc24d8a067"  
  ],  
  "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"  
}
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 8: specificare una politica di terminazione personalizzata

Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling che specifica una policy di terminazione della funzione Lambda personalizzata che indica ad Amazon Auto EC2 Scaling su quali istanze è sicuro terminare su larga scala.

```
aws autoscaling create-auto-scaling-group \  
  --auto-scaling-group-name my-asg-single-instance \  
  --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling \  
  --min-size 1 \  
  --max-size 5 \  
  --termination-policies "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:HelloFunction:prod" \  
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una politica di terminazione personalizzata con Lambda](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [CreateAutoScalingGroup](#) Reference AWS CLI .

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.core.waiters.WaiterResponse;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.AutoScalingClient;  
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingException;  
import  
  software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.CreateAutoScalingGroupRequest;  
import  
  software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsRequest;
```

```

import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.LaunchTemplateSpecification;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.waiters.AutoScalingWaiter;

/**
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateAutoScalingGroup {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <groupName> <launchTemplateName> <serviceLinkedRoleARN>
<vpcZoneId>

            Where:
                groupName - The name of the Auto Scaling group.
                launchTemplateName - The name of the launch template.\s
                vpcZoneId - A subnet Id for a virtual private cloud (VPC)
where instances in the Auto Scaling group can be created.
            """;

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String groupName = args[0];
        String launchTemplateName = args[1];
        String vpcZoneId = args[2];
        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        createAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName, launchTemplateName,
vpcZoneId);
    }
}

```

```
        autoScalingClient.close();
    }

    public static void createAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient,
        String groupName,
        String launchTemplateName,
        String vpcZoneId) {

        try {
            AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter();
            LaunchTemplateSpecification templateSpecification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
                .launchTemplateName(launchTemplateName)
                .build();

            CreateAutoScalingGroupRequest request =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
                .autoScalingGroupName(groupName)
                .availabilityZones("us-east-1a")
                .launchTemplate(templateSpecification)
                .maxSize(1)
                .minSize(1)
                .vpcZoneIdentifier(vpcZoneId)
                .build();

            autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request);
            DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
                .autoScalingGroupNames(groupName)
                .build();

            WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse =
waiter
                .waitUntilGroupExists(groupsRequest);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
            System.out.println("Auto Scaling Group created");

        } catch (AutoScalingException e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```


- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun createAutoScalingGroup(
    groupName: String,
    launchTemplateNameVal: String,
    serviceLinkedRoleARNVal: String,
    vpcZoneIdVal: String,
) {
    val templateSpecification =
        LaunchTemplateSpecification {
            launchTemplateName = launchTemplateNameVal
        }

    val request =
        CreateAutoScalingGroupRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            availabilityZones = listOf("us-east-1a")
            launchTemplate = templateSpecification
            maxSize = 1
            minSize = 1
            vpcZoneIdentifier = vpcZoneIdVal
            serviceLinkedRoleArn = serviceLinkedRoleARNVal
        }

    // This object is required for the waiter call.
    val groupsRequestWaiter =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
```

```

    }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.createAutoScalingGroup(request)
        autoScalingClient.waitUntilGroupExists(groupsRequestWaiter)
        println("$groupName was created!")
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, [CreateAutoScalingGroup](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

public function createAutoScalingGroup(
    $autoScalingGroupName,
    $availabilityZones,
    $minSize,
    $maxSize,
    $launchTemplateId
) {
    return $this->autoScalingClient->createAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'AvailabilityZones' => $availabilityZones,
        'MinSize' => $minSize,
        'MaxSize' => $maxSize,
        'LaunchTemplate' => [
            'LaunchTemplateId' => $launchTemplateId,
        ],
    ]);
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [CreateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling con il nome e gli attributi specificati. La capacità predefinita desiderata è la dimensione minima. Pertanto, questo gruppo Auto Scaling avvia due istanze, una in ciascuna delle due zone di disponibilità specificate.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio crea un gruppo Auto Scaling con il nome e gli attributi specificati. La capacità predefinita desiderata è la dimensione minima. Pertanto, questo gruppo Auto Scaling avvia due istanze, una in ciascuna delle due zone di disponibilità specificate.

```
New-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -LaunchConfigurationName my-lc -MinSize 2 -MaxSize 6 -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
```

```

"""Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

def __init__(self, autoscaling_client):
    """
    :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
    """
    self.autoscaling_client = autoscaling_client

def create_group(
    self,
    group_name: str,
    group_zones: List[str],
    launch_template_name: str,
    min_size: int,
    max_size: int,
) -> None:
    """
    Creates an Auto Scaling group.

    :param group_name: The name to give to the group.
    :param group_zones: The Availability Zones in which instances can be
    created.
    :param launch_template_name: The name of an existing Amazon EC2 launch
    template.

    The launch template specifies the
    configuration of
    instances that are created by auto scaling
    activities.

    :param min_size: The minimum number of active instances in the group.
    :param max_size: The maximum number of active instances in the group.
    :return: None
    :raises ClientError: If there is an error creating the Auto Scaling
    group.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
            AutoScalingGroupName=group_name,
            AvailabilityZones=group_zones,
            LaunchTemplate={
                "LaunchTemplateName": launch_template_name,
                "Version": "$Default",
            },
            MinSize=min_size,

```

```

        MaxSize=max_size,
    )

    # Wait for the group to exist.
    waiter = self.autoscaling_client.get_waiter("group_exists")
    waiter.wait(AutoScalingGroupNames=[group_name])

    logger.info(f"Successfully created Auto Scaling group {group_name}.")

except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    logger.error(f"Failed to create Auto Scaling group {group_name}.")
    if error_code == "AlreadyExistsFault":
        logger.error(
            f"An Auto Scaling group with the name '{group_name}' already
exists. "
            "Please use a different name or update the existing group.",
        )
    elif error_code == "LimitExceededFault":
        logger.error(
            "The request failed because you have reached the limit "
            "on the number of Auto Scaling groups or launch
configurations. "
            "Consider deleting unused resources or request a limit
increase. "
            "\nSee Auto Scaling Service Quota documentation here:"
            "\n\thttps://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/
ec2-auto-scaling-quotas.html"
        )
        logger.error(f"Full error:\n\t{err}")
        raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateAutoScalingGroup AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn create_group(client: &Client, name: &str, id: &str) -> Result<(), Error>
{
    client
        .create_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(name)
        .instance_id(id)
        .min_size(1)
        .max_size(5)
        .send()
        .await?;

    println!("Created AutoScaling group");

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [CreateAutoScalingGroup](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateLaunchConfiguration** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateLaunchConfiguration.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: creare una configurazione di avvio

Questo esempio crea una semplice configurazione di avvio.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una configurazione di avvio](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 2: creare una configurazione di avvio con un gruppo di sicurezza, una coppia di chiavi e uno script di avvio

Questo esempio crea una configurazione di avvio con un gruppo di sicurezza, una coppia di chiavi e uno script di bootstrapping contenuti nei dati utente.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --security-groups sg-eb2af88example \  
  --key-name my-key-pair \  
  --user-data file://myuserdata.txt
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una configurazione di avvio](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 3: creare una configurazione di lancio con un ruolo IAM

Questo esempio crea una configurazione di avvio con il nome del profilo dell'istanza di un ruolo IAM.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --iam-instance-profile my-autoscaling-role
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta il [ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 4: creare una configurazione di avvio con il monitoraggio dettagliato abilitato

Questo esempio crea una configurazione di avvio con il monitoraggio EC2 dettagliato abilitato, che invia le EC2 metriche CloudWatch in periodi di 1 minuto.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --instance-monitoring Enabled=true
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione del monitoraggio per le istanze Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 5: creare una configurazione di avvio che avvii le istanze Spot

Questo esempio crea una configurazione di avvio che utilizza le istanze Spot come unica opzione di acquisto.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --spot-price "0.50"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Richiesta di istanze Spot](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 6: creare una configurazione di avvio utilizzando un'istanza EC2

Questo esempio crea una configurazione di avvio basata sugli attributi di un'istanza esistente. Sostituisce la locazione e l'eventuale impostazione di un indirizzo IP pubblico includendo le `--placement-tenancy` opzioni and. `--no-associate-public-ip-address`

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc-from-instance \  
  --instance-id i-0123a456700123456 \  
  --instance-type m5.large \  
  --no-associate-public-ip-address \  
  --placement-tenancy dedicated
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una configurazione di avvio utilizzando un'EC2 istanza](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 7: creare una configurazione di avvio con una mappatura dei dispositivi a blocchi per un volume Amazon EBS

Questo esempio crea una configurazione di avvio con una mappatura dei dispositivi a blocchi per un gp3 volume Amazon EBS con il nome del dispositivo `/dev/sdh` e una dimensione del volume di 20.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdh", "Ebs":  
{"VolumeSize":20, "VolumeType":"gp3"}}]'
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [EBS](#) nell'Amazon EC2 Auto Scaling API Reference.

Per informazioni sulla sintassi per citare i valori dei parametri in formato JSON, vedete [Uso delle virgolette con le stringhe nella CLI AWS nella Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando.AWS](#)

Esempio 8: per creare una configurazione di avvio con una mappatura dei dispositivi a blocchi per un volume di istanza

Questo esempio crea una configurazione di avvio con `ephemeral1` come volume di archivio delle istanze con il nome `/dev/sdc` del dispositivo.

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/  
sdc", "VirtualName":"ephemeral1"}]'
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta la [BlockDeviceMapping](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Per informazioni sulla sintassi per citare i valori dei parametri in formato JSON, vedete [Uso delle virgolette con le stringhe nella CLI AWS nella Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando.AWS](#)

Esempio 9: creare una configurazione di avvio e impedire a un dispositivo di collegarsi al momento dell'avvio

Questo esempio crea una configurazione di avvio che sopprime un dispositivo a blocchi specificato dalla mappatura dei dispositivi a blocchi dell'AMI (ad esempio, `/dev/sdf`)

```
aws autoscaling create-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-lc \  
  --image-id ami-04d5cc9b88example \  
  --instance-type m5.large \  
  --block-device-mappings '[{"DeviceName":"/dev/sdf", "NoDevice":""}]'
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta la [BlockDeviceMapping](#) pagina di riferimento dell'API Amazon EC2 Auto Scaling.

Per informazioni sulla sintassi per citare i valori dei parametri in formato JSON, vedete [Uso delle virgolette con le stringhe nella CLI AWS nella Guida per l'utente dell'interfaccia a riga di comando.AWS](#)

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [CreateLaunchConfiguration](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio crea una configurazione di avvio denominata 'my-lc'. Le EC2 istanze lanciate dai gruppi Auto Scaling che utilizzano questa configurazione di avvio utilizzano il tipo di istanza, l'AMI, il gruppo di sicurezza e il ruolo IAM specificati.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType  
"m3.medium" -ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -  
IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateLaunchConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio crea una configurazione di avvio denominata 'my-lc'. Le EC2 istanze lanciate dai gruppi Auto Scaling che utilizzano questa configurazione di avvio utilizzano il tipo di istanza, l'AMI, il gruppo di sicurezza e il ruolo IAM specificati.

```
New-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -InstanceType  
"m3.medium" -ImageId "ami-12345678" -SecurityGroup "sg-12345678" -  
IamInstanceProfile "myIamRole"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateLaunchConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **CreateOrUpdateTags** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare CreateOrUpdateTags.

CLI

AWS CLI

Per creare o aggiornare i tag per un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio aggiunge due tag al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling create-or-update-tags \  
  --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-  
group,Key=Role,Value=WebServer,PropagateAtLaunch=true ResourceId=my-  
asg,ResourceType=auto-scaling-  
group,Key=Dept,Value=Research,PropagateAtLaunch=true
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tagging di gruppi e istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [CreateOrUpdateTags](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio aggiunge un singolo tag al gruppo Auto Scaling specificato. La chiave del tag è 'myTag' e il valore del tag è ". myTagValue Auto Scaling propaga questo tag alle EC2 istanze successive avviate dal gruppo Auto Scaling. La sintassi utilizzata da questo esempio richiede PowerShell la versione 3 o successiva.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
  Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Esempio 2: con PowerShell la versione 2, è necessario utilizzare New-Object per creare il tag per il parametro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag  
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"  
$tag.ResourceId = "my-asg"  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
$tag.PropagateAtLaunch = $true  
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateOrUpdateTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio aggiunge un singolo tag al gruppo Auto Scaling specificato. La chiave del tag è 'myTag' e il valore del tag è ". myTagValue Auto Scaling propaga questo tag alle EC2 istanze successive avviate dal gruppo Auto Scaling. La sintassi utilizzata da questo esempio richiede PowerShell la versione 3 o successiva.

```
Set-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
Key="myTag"; Value="myTagValue"; PropagateAtLaunch=$true} )
```

Esempio 2: con PowerShell la versione 2, è necessario utilizzare New-Object per creare il tag per il parametro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag  
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"  
$tag.ResourceId = "my-asg"  
$tag.Key = "myTag"  
$tag.Value = "myTagValue"  
$tag.PropagateAtLaunch = $true  
Set-ASTag -Tag $tag
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [CreateOrUpdateTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DeleteAutoScalingGroup** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteAutoScalingGroup.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Informazioni di base](#)
- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Aggiorna la dimensione minima di un gruppo con dimensionamento automatico a zero, termina tutte le istanze del gruppo ed elimina il gruppo.

```
/// <summary>
/// Try to terminate an instance by its Id.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
{
    var stopping = false;
    Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
    while (!stopping)
    {
        try
        {
            await
                _amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
                    new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
                    {
                        InstanceId = instanceId,
                        ShouldDecrementDesiredCapacity = false
                    });
            stopping = true;
        }
        catch (ScalingActivityInProgressException)
        {
            Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }
}
```

```

    }

    /// <summary>
    /// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
    progress,
    /// waits and retries until the group is successfully deleted.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
    {
        var stopped = false;
        while (!stopped)
        {
            try
            {
                await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
                    new DeleteAutoScalingGroupRequest()
                    {
                        AutoScalingGroupName = groupName
                    });
                stopped = true;
            }
            catch (Exception e)
                when ((e is ScalingActivityInProgressException)
                    || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
            {
                Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
                Thread.Sleep(10000);
            }
        }
    }

    /// <summary>
    /// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
    {
        var describeGroupsResponse = await
        _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(

```

```

        new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
        {
            AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
        });
    if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
    {
        // Update the size to 0.
        await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
            new UpdateAutoScalingGroupRequest()
            {
                AutoScalingGroupName = groupName,
                MinSize = 0
            });
        var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
        foreach (var instance in group.Instances)
        {
            await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
        }

        await TryDeleteGroupByName(groupName);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
    }
}

```

```

/// <summary>
/// Delete an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> DeleteAutoScalingGroupAsync(
    string groupName)
{
    var deleteAutoScalingGroupRequest = new DeleteAutoScalingGroupRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        ForceDelete = true,
    };
}

```



```

        var response = await
        _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(deleteAutoScalingGroupRequest);
        if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
        {
            Console.WriteLine($"You successfully deleted {groupName}");
            return true;
        }

        Console.WriteLine($"Couldn't delete {groupName}.");
        return false;
    }

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

    Aws::AutoScaling::Model::DeleteAutoScalingGroupRequest request;
    request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

    Aws::AutoScaling::Model::DeleteAutoScalingGroupOutcome outcome =
        autoScalingClient.DeleteAutoScalingGroup(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {

```

```

        std::cout << "Auto Scaling group '" << groupName << "' was
deleted."
        << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::DeleteAutoScalingGroup. "
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
        result = false;
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per eliminare il gruppo Auto Scaling specificato

Questo esempio elimina il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: Per forzare l'eliminazione del gruppo Auto Scaling specificato

Per eliminare il gruppo Auto Scaling senza attendere che le istanze del gruppo terminino, utilizzate l'opzione. `--force-delete`

```
aws autoscaling delete-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --force-delete
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [DeleteAutoScalingGroup](#)Reference AWS CLI .

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.AutoScalingClient;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingException;
import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DeleteAutoScalingGroupRequest;

/**
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteAutoScalingGroup {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <groupName>

            Where:
                groupName - The name of the Auto Scaling group.
            """;

        if (args.length != 1) {
```

```
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String groupName = args[0];
    AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    deleteAutoScalingGroup(autoScalingClient, groupName);
    autoScalingClient.close();
}

public static void deleteAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
    try {
        DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(groupName)
            .forceDelete(true)
            .build();

        autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
        System.out.println("You successfully deleted " + groupName);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun deleteSpecificAutoScalingGroup(groupName: String) {
    val deleteAutoScalingGroupRequest =
        DeleteAutoScalingGroupRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            forceDelete = true
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest)
        println("You successfully deleted $groupName")
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DeleteAutoScalingGroup](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function deleteAutoScalingGroup($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->deleteAutoScalingGroup([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
```

```
        'ForceDelete' => true,  
    ]});  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DeleteAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina il gruppo Auto Scaling specificato se non ha istanze in esecuzione. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on  
Target "my-asg".  
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is  
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Esempio 3: Questo esempio elimina il gruppo Auto Scaling specificato e termina tutte le istanze in esecuzione in esso contenute.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina il gruppo Auto Scaling specificato se non ha istanze in esecuzione. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASAutoScalingGroup (DeleteAutoScalingGroup)" on
Target "my-asg".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -Force
```

Esempio 3: Questo esempio elimina il gruppo Auto Scaling specificato e termina tutte le istanze in esecuzione in esso contenute.

```
Remove-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -ForceDelete $true -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Aggiorna la dimensione minima di un gruppo con dimensionamento automatico a zero, termina tutte le istanze del gruppo ed elimina il gruppo.

```
class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.
        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"
```



```

    # Happy path
    self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
    self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
    self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

    # Failure mode
    self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
    self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
    self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
    """
    Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
    group.

    :param group_name: The name of the group to delete.
    """
    try:
        response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[group_name]
        )
        groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
        if len(groups) > 0:
            self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
            )
            instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
            for inst_id in instance_ids:
                self.terminate_instance(inst_id)

            # Wait for all instances to be terminated
            if instance_ids:
                waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
                log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
                waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
                log.info("All instances have been terminated.")
            else:
                log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")

```

```

        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteAutoScalingGroup AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

async fn delete_group(client: &Client, name: &str, force: bool) -> Result<(),
Error> {
    client
        .delete_auto_scaling_group()
        .auto_scaling_group_name(name)
        .set_force_delete(if force { Some(true) } else { None })
        .send()
        .await?;

    println!("Deleted Auto Scaling group");

    Ok(())
}

```

```
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DeleteAutoScalingGroup](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteLaunchConfiguration** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteLaunchConfiguration.

CLI

AWS CLI

Per eliminare una configurazione di avvio

Questo esempio elimina la configurazione di avvio specificata.

```
aws autoscaling delete-launch-configuration \  
  --launch-configuration-name my-launch-config
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [DeleteLaunchConfiguration](#) Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina la configurazione di avvio specificata se non è collegata a un gruppo Auto Scaling. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)"
on Target "my-lc".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteLaunchConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina la configurazione di avvio specificata se non è collegata a un gruppo Auto Scaling. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASLaunchConfiguration (DeleteLaunchConfiguration)"
on Target "my-lc".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteLaunchConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#). Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteLifecycleHook** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteLifecycleHook.

CLI

AWS CLI

Per eliminare un hook del ciclo di vita

Questo esempio elimina l'hook del ciclo di vita specificato.

```
aws autoscaling delete-lifecycle-hook \  
  --lifecycle-hook-name my-lifecycle-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteLifecycleHook](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina l'hook del ciclo di vita specificato per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target  
"myLifecycleHook".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteLifecycleHook](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina l'hook del ciclo di vita specificato per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASLifecycleHook (DeleteLifecycleHook)" on Target  
"myLifecycleHook".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteLifecycleHook](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere.

[Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteNotificationConfiguration** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteNotificationConfiguration.

CLI

AWS CLI

Per eliminare una notifica di Auto Scaling

Questo esempio elimina la notifica specificata dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling delete-notification-configuration \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminare la configurazione delle notifiche](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteNotificationConfiguration AWS CLI](#) Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina l'azione di notifica specificata. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN  
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration  
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target
```

```
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteNotificationConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina l'azione di notifica specificata. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASNotificationConfiguration
(DeleteNotificationConfiguration)" on Target
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -TopicARN
"arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic" -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteNotificationConfiguration](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeletePolicy** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeletePolicy.

CLI

AWS CLI

Per eliminare una politica di scalabilità

Questo esempio elimina la politica di scalabilità specificata.

```
aws autoscaling delete-policy \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy
```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeletePolicy](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina la politica specificata per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target  
  "myScaleInPolicy".  
[Y] Yes   [A] Yes to All  [N] No   [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is  
  "Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro `Force`, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeletePolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina la politica specificata per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing operation "Remove-ASPolicy (DeletePolicy)" on Target
"myScaleInPolicy".
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro `Force`, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName myScaleInPolicy -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeletePolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteScheduledAction** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DeleteScheduledAction`.

CLI

AWS CLI

Per eliminare un'azione pianificata da un gruppo Auto Scaling

Questo esempio elimina l'azione pianificata specificata dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling delete-scheduled-action \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --scheduled-action-name my-scheduled-action
```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteScheduledAction](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elimina l'azione pianificata specificata per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
  "myScheduledAction"
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target  
  "myScheduledAction".  
[Y] Yes   [A] Yes to All  [N] No   [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is  
  "Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
  "myScheduledAction" -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteScheduledAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elimina l'azione pianificata specificata per il gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction"
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing operation "Remove-ASScheduledAction (DeleteScheduledAction)" on Target  
"myScheduledAction".  
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is  
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg -ScheduledAction  
"myScheduledAction" -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteScheduledAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DeleteTags** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DeleteTags.

CLI

AWS CLI

Per eliminare un tag da un gruppo Auto Scaling

Questo esempio elimina il tag specificato dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling delete-tags \  
  --tags ResourceId=my-asg,ResourceType=auto-scaling-  
group,Key=Dept,Value=Research
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tagging di gruppi e istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DeleteTags](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio rimuove il tag specificato dal gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma. La sintassi utilizzata da questo esempio richiede la PowerShell versione 3 o successiva.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";  
  Key="myTag" } )
```

Output:

```
Confirm  
Are you sure you want to perform this action?  
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target  
  "Amazon.AutoScaling.Model.Tag".  
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is  
  "Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } } ) -Force
```

Esempio 3: con Powershell versione 2, è necessario utilizzare New-Object per creare il tag per il parametro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio rimuove il tag specificato dal gruppo Auto Scaling specificato. Prima di procedere con l'operazione, viene richiesta una conferma. La sintassi utilizzata da questo esempio richiede la PowerShell versione 3 o successiva.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } } )
```

Output:

```
Confirm
Are you sure you want to perform this action?
Performing the operation "Remove-ASTag (DeleteTags)" on target
"Amazon.AutoScaling.Model.Tag".
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is
"Y"):
```

Esempio 2: se si specifica il parametro Force, non viene richiesta la conferma prima che l'operazione proceda.

```
Remove-ASTag -Tag @( @{{ResourceType="auto-scaling-group"; ResourceId="my-asg";
Key="myTag" } } ) -Force
```

Esempio 3: con Powershell versione 2, è necessario utilizzare New-Object per creare il tag per il parametro Tag.

```
$tag = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Tag
$tag.ResourceType = "auto-scaling-group"
$tag.ResourceId = "my-asg"
$tag.Key = "myTag"
Remove-ASTag -Tag $tag -Force
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DeleteTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeAccountLimits** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeAccountLimits`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i limiti del tuo EC2 account Amazon Auto Scaling

Questo esempio descrive i limiti di Amazon EC2 Auto Scaling per il tuo AWS account.

```
aws autoscaling describe-account-limits
```

Output:

```
{
  "NumberOfLaunchConfigurations": 5,
  "MaxNumberOfLaunchConfigurations": 100,
  "NumberOfAutoScalingGroups": 3,
  "MaxNumberOfAutoScalingGroups": 20
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta le [quote del servizio Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [DescribeAccountLimits](#) Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio descrive i limiti delle risorse Auto Scaling per il tuo AWS account.

```
Get-ASAccountLimit
```

Output:

```
MaxNumberOfAutoScalingGroups    : 20  
MaxNumberOfLaunchConfigurations : 100
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAccountLimits](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio descrive i limiti delle risorse Auto Scaling per il tuo AWS account.

```
Get-ASAccountLimit
```

Output:

```
MaxNumberOfAutoScalingGroups    : 20  
MaxNumberOfLaunchConfigurations : 100
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAccountLimits](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeAdjustmentTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeAdjustmentTypes`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di regolazione della scala disponibili

Questo esempio descrive i tipi di regolazione disponibili.

```
aws autoscaling describe-adjustment-types
```

Output:

```
{
  "AdjustmentTypes": [
    {
      "AdjustmentType": "ChangeInCapacity"
    },
    {
      "AdjustmentType": "ExactCapacity"
    },
    {
      "AdjustmentType": "PercentChangeInCapacity"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta i [tipi di regolazione della scalabilità](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2 Auto Scaling.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [DescribeAdjustmentTypes](#) Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive i tipi di regolazione supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Output:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
PercentChangeInCapacity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAdjustmentTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive i tipi di regolazione supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASAdjustmentType
```

Output:

```
Type
----
ChangeInCapacity
ExactCapacity
PercentChangeInCapacity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAdjustmentTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DescribeAutoScalingGroups** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeAutoScalingGroups`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Informazioni di base](#)
- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get data about the instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
/// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling details.</returns>
public async Task<List<AutoScalingInstanceDetails>>
DescribeAutoScalingInstancesAsync(
    string groupName)
{
    var groups = await DescribeAutoScalingGroupsAsync(groupName);
    var instanceIds = new List<string>();
    var instanceDetails = new List<AutoScalingInstanceDetails>();
    if (groups != null)
    {
        groups.ForEach(group =>
        {
            if (group.AutoScalingGroupName == groupName && group.Instances !=
null)
            {
                group.Instances.ForEach(instance =>
                {
                    instanceIds.Add(instance.InstanceId);
                });
            }
        });

        var scalingGroupsRequest = new DescribeAutoScalingInstancesRequest
        {
            MaxRecords = 10,
            InstanceIds = instanceIds,
```

```

    };

    var response =
        await _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingInstancesAsync(
            scalingGroupsRequest);
    if (response.AutoScalingInstances != null)
    {
        instanceDetails = response.AutoScalingInstances;
    }
}

return instanceDetails;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsRequest request;
Aws::Vector<Aws::String> groupNames;
groupNames.push_back(groupName);
request.SetAutoScalingGroupNames(groupNames);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingGroupsOutcome outcome =

```

```

        client.DescribeAutoScalingGroups(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        autoScalingGroup = outcome.GetResult().GetAutoScalingGroups();
    }
    else {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingGroups. "
                   << outcome.GetError().GetMessage()
                   << std::endl;
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per descrivere il gruppo Auto Scaling specificato

Questo esempio descrive il gruppo Auto Scaling specificato.

```

aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --auto-scaling-group-names my-asg

```

Output:

```

{
  "AutoScalingGroups": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1",
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
      },
      "MinSize": 0,
      "MaxSize": 1,
    }
  ]
}

```

```

        "DesiredCapacity": 1,
        "DefaultCooldown": 300,
        "AvailabilityZones": [
            "us-west-2a",
            "us-west-2b",
            "us-west-2c"
        ],
        "LoadBalancerNames": [],
        "TargetGroupARNs": [],
        "HealthCheckType": "EC2",
        "HealthCheckGracePeriod": 0,
        "Instances": [
            {
                "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
                "InstanceType": "t2.micro",
                "AvailabilityZone": "us-west-2a",
                "HealthStatus": "Healthy",
                "LifecycleState": "InService",
                "ProtectedFromScaleIn": false,
                "LaunchTemplate": {
                    "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
                    "Version": "1",
                    "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12"
                }
            }
        ],
        "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
        "SuspendedProcesses": [],
        "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-
c934b782",
        "EnabledMetrics": [],
        "Tags": [],
        "TerminationPolicies": [
            "Default"
        ],
        "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
        "ServiceLinkedRoleARN": "arn",
        "TrafficSources": []
    }
]
}

```

Esempio 2: Per descrivere i primi 100 gruppi di Auto Scaling specificati

Questo esempio descrive i gruppi di Auto Scaling specificati. Consente di specificare fino a 100 nomi di gruppi.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --max-items 100 \  
  --auto-scaling-group-names "group1" "group2" "group3" "group4"
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Esempio 3: Per descrivere un gruppo Auto Scaling nella regione specificata

Questo esempio descrive i gruppi Auto Scaling nella regione specificata, fino a un massimo di 75 gruppi.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --max-items 75 \  
  --region us-east-1
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Esempio 4: Per descrivere il numero specificato del gruppo Auto Scaling

Per restituire un numero specifico di gruppi Auto Scaling, utilizzate l'- --max-items opzione.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --max-items 1
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Se l'output include un NextToken campo, ci sono più gruppi. Per ottenere i gruppi aggiuntivi, utilizzate il valore di questo campo con l'- --starting-token opzione in una chiamata successiva come segue.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \  
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Esempio 5: Per descrivere i gruppi di Auto Scaling che utilizzano configurazioni di avvio

Questo esempio utilizza l'- --query opzione per descrivere i gruppi di Auto Scaling che utilizzano configurazioni di avvio.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-groups \
  --query 'AutoScalingGroups[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

Output:

```
[
  {
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-
a11a-7b0acd480f03:autoScalingGroupName/my-asg",
    "LaunchConfigurationName": "my-lc",
    "MinSize": 0,
    "MaxSize": 1,
    "DesiredCapacity": 1,
    "DefaultCooldown": 300,
    "AvailabilityZones": [
      "us-west-2a",
      "us-west-2b",
      "us-west-2c"
    ],
    "LoadBalancerNames": [],
    "TargetGroupARNs": [],
    "HealthCheckType": "EC2",
    "HealthCheckGracePeriod": 0,
    "Instances": [
      {
        "InstanceId": "i-088c57934a6449037",
        "InstanceType": "t2.micro",
        "AvailabilityZone": "us-west-2c",
        "HealthStatus": "Healthy",
        "LifecycleState": "InService",
        "LaunchConfigurationName": "my-lc",
        "ProtectedFromScaleIn": false
      }
    ],
    "CreatedTime": "2023-10-28T02:39:22.152Z",
    "SuspendedProcesses": [],
    "VPCZoneIdentifier": "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782",
    "EnabledMetrics": [],
    "Tags": [],
    "TerminationPolicies": [
      "Default"
    ]
  }
]
```



```

    ],
    "NewInstancesProtectedFromScaleIn": false,
    "ServiceLinkedRoleARN": "arn",
    "TrafficSources": []
  }
]

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Filter AWS CLI output](#) nella AWS Command Line Interface User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingGroups AWS CLI Command Reference](#).

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.AutoScalingClient;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingException;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.AutoScalingGroup;
import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.DescribeAutoScalingGroupsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.autoscaling.model.Instance;
import java.util.List;

/**
 * Before running this SDK for Java (v2) code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */

```

```
public class DescribeAutoScalingInstances {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:
                <groupName>

            Where:
                groupName - The name of the Auto Scaling group.
            "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String groupName = args[0];
        AutoScalingClient autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        String instanceId = getAutoScaling(autoScalingClient, groupName);
        System.out.println(instanceId);
        autoScalingClient.close();
    }

    public static String getAutoScaling(AutoScalingClient autoScalingClient,
        String groupName) {
        try {
            String instanceId = "";
            DescribeAutoScalingGroupsRequest scalingGroupsRequest =
                DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
                    .autoScalingGroupNames(groupName)
                    .build();

            DescribeAutoScalingGroupsResponse response = autoScalingClient
                .describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest);
            List<AutoScalingGroup> groups = response.autoScalingGroups();
            for (AutoScalingGroup group : groups) {
                System.out.println("The group name is " +
                    group.autoScalingGroupName());
                System.out.println("The group ARN is " +
                    group.autoScalingGroupARN());
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}
```

```

        List<Instance> instances = group.instances();
        for (Instance instance : instances) {
            instanceId = instance.getInstanceId();
        }
        return instanceId;
    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return "";
}
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

suspend fun getAutoScalingGroups(groupName: String) {
    val scalingGroupsRequest =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
            autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(scalingGroupsRequest)
        response.autoScalingGroups?.forEach { group ->
            println("The group name is ${group.autoScalingGroupName}")
            println("The group ARN is ${group.autoScalingGroupArn}")
            group.instances?.forEach { instance ->

```

```

        println("The instance id is ${instance.instanceId}")
        println("The lifecycle state is " + instance.lifecycleState)
    }
}
}
}

```

- Per i dettagli sull'API, [DescribeAutoScalingGroups](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

public function describeAutoScalingGroups($autoScalingGroupNames)
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingGroups([
        'AutoScalingGroupNames' => $autoScalingGroupNames
    ]);
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio elenca i nomi dei gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Output:

```
AutoScalingGroupName
-----
my-asg-1
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
my-asg-6
```

Esempio 2: Questo esempio descrive il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Output:

```
AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1
AutoScalingGroupName     : my-asg-1
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM
DefaultCooldown          : 300
DesiredCapacity          : 2
EnabledMetrics            : {}
HealthCheckGracePeriod   : 300
HealthCheckType          : EC2
Instances                 : {my-1c}
LaunchConfigurationName  : my-1c
LoadBalancerNames        : {}
MaxSize                   : 0
MinSize                   : 0
PlacementGroup           :
Status                   :
SuspendedProcesses       : {}
Tags                     : {}
TerminationPolicies      : {Default}
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837
```

Esempio 3: Questo esempio descrive i due gruppi di Auto Scaling specificati.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @"my-asg-1", "my-asg-2")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive le istanze Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Esempio 5: questo esempio descrive tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup
```

Esempio 6: Questo LaunchTemplate esempio descrive il gruppo Auto Scaling specificato. L'esempio presuppone che l'opzione «Instance Purchase options» sia impostata su «Aderisci al modello di lancio». Nel caso in cui questa opzione sia impostata su «Combina opzioni di acquisto e tipi di istanze», è LaunchTemplate possibile accedervi utilizzando ". MixedInstancesPolicy LaunchTemplate«proprietà.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Output:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingGroups](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio elenca i nomi dei gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup | format-table -property AutoScalingGroupName
```

Output:

AutoScalingGroupName

my-asg-1

```
my-asg-2
my-asg-3
my-asg-4
my-asg-5
my-asg-6
```

Esempio 2: Questo esempio descrive il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1
```

Output:

```
AutoScalingGroupARN      : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:930d940e-891e-4781-a11a-7b0acd480
                           f03:autoScalingGroupName/my-asg-1
AutoScalingGroupName     : my-asg-1
AvailabilityZones        : {us-west-2b, us-west-2a}
CreatedTime              : 3/1/2015 9:05:31 AM
DefaultCooldown          : 300
DesiredCapacity          : 2
EnabledMetrics           : {}
HealthCheckGracePeriod   : 300
HealthCheckType          : EC2
Instances                : {my-1c}
LaunchConfigurationName  : my-1c
LoadBalancerNames        : {}
MaxSize                  : 0
MinSize                  : 0
PlacementGroup           :
Status                   :
SuspendedProcesses       : {}
Tags                     : {}
TerminationPolicies      : {Default}
VPCZoneIdentifier        : subnet-e4f33493,subnet-5264e837
```

Esempio 3: Questo esempio descrive i due gruppi di Auto Scaling specificati.

```
Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName @"my-asg-1", "my-asg-2")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive le istanze Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg-1).Instances
```

Esempio 5: questo esempio descrive tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingGroup
```

Esempio 6: Questo LaunchTemplate esempio descrive il gruppo Auto Scaling specificato. L'esempio presuppone che l'opzione «Instance Purchase options» sia impostata su «Aderisci al modello di lancio». Nel caso in cui questa opzione sia impostata su «Combina opzioni di acquisto e tipi di istanze», è LaunchTemplate possibile accedervi utilizzando "MixedInstancesPolicy LaunchTemplate«proprietà.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-ag-1).LaunchTemplate
```

Output:

LaunchTemplateId	LaunchTemplateName	Version
-----	-----	-----
lt-06095fd619cb40371	test-launch-template	\$Default

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingGroups](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
```



```

        """
        self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def describe_group(self, group_name: str) -> Optional[Dict[str, Any]]:
        """
        Gets information about an Auto Scaling group.

        :param group_name: The name of the group to look up.
        :return: A dictionary with information about the group if found,
otherwise None.
        :raises ClientError: If there is an error describing the Auto Scaling
group.
        """
        try:
            paginator = self.autoscaling_client.get_paginator(
                "describe_auto_scaling_groups"
            )
            response_iterator =
paginator.paginate(AutoScalingGroupNames=[group_name])
            groups = []
            for response in response_iterator:
                groups.extend(response.get("AutoScalingGroups", []))

            logger.info(
                f"Successfully retrieved information for Auto Scaling group
{group_name}."
            )

        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            logger.error(f"Failed to describe Auto Scaling group {group_name}.")
            if error_code == "ResourceContentionFault":
                logger.error(
                    "There is a conflict with another operation that is modifying
the "
                    f"Auto Scaling group '{group_name}' Please try again later."
                )
            logger.error(f"Full error:\n\t{err}")
            raise
        else:
            return groups[0] if len(groups) > 0 else None

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingGroups AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
async fn list_groups(client: &Client) -> Result<(), Error> {
    let resp = client.describe_auto_scaling_groups().send().await?;

    println!("Groups:");

    let groups = resp.auto_scaling_groups();

    for group in groups {
        println!(
            "Name: {}",
            group.auto_scaling_group_name().unwrap_or("Unknown")
        );
        println!(
            "Arn: {}",
            group.auto_scaling_group_arn().unwrap_or("unknown"),
        );
        println!("Zones: {:?}", group.availability_zones(),);
        println!();
    }

    println!("Found {} group(s)", groups.len());

    Ok(())
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DescribeAutoScalingGroups](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DescribeAutoScalingInstances** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeAutoScalingInstances`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Informazioni di base](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Get data about the instances in an Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling details.</returns>
public async Task<List<AutoScalingInstanceDetails>>
DescribeAutoScalingInstancesAsync(
    string groupName)
{
    var groups = await DescribeAutoScalingGroupsAsync(groupName);
    var instanceIds = new List<string>();
    var instanceDetails = new List<AutoScalingInstanceDetails>();
```

```
        if (groups != null)
        {
            groups.ForEach(group =>
            {
                if (group.AutoScalingGroupName == groupName && group.Instances !=
null)
                {
                    group.Instances.ForEach(instance =>
                    {
                        instanceIds.Add(instance.InstanceId);
                    });
                }
            });

            var scalingGroupsRequest = new DescribeAutoScalingInstancesRequest
            {
                MaxRecords = 10,
                InstanceIds = instanceIds,
            };

            var response =
                await _amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingInstancesAsync(
                    scalingGroupsRequest);
            if (response.AutoScalingInstances != null)
            {
                instanceDetails = response.AutoScalingInstances;
            }
        }

        return instanceDetails;
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingInstances](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

 Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingInstancesRequest request;
request.SetInstanceIds(instanceIDs);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeAutoScalingInstancesOutcome outcome =
    client.DescribeAutoScalingInstances(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    const
    Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::AutoScalingInstanceDetails>
    &instancesDetails =
        outcome.GetResult().GetAutoScalingInstances();
}
else {
    std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeAutoScalingInstances. "
               << outcome.GetError().GetMessage()
               << std::endl;
    return false;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingInstances](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: per descrivere una o più istanze

Questo esempio descrive l'istanza specificata.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
  --instance-ids i-06905f55584de02da
```

Output:

```
{
  "AutoScalingInstances": [
    {
      "InstanceId": "i-06905f55584de02da",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",
      "LifecycleState": "InService",
      "HealthStatus": "HEALTHY",
      "ProtectedFromScaleIn": false,
      "LaunchTemplate": {
        "LaunchTemplateId": "lt-1234567890abcde12",
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template",
        "Version": "1"
      }
    }
  ]
}
```

Esempio 2: Per descrivere una o più istanze

Questo esempio utilizza l'opzione `--max-items` per specificare quante istanze restituire con questa chiamata.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \
  --max-items 1
```

Se l'output include un `NextToken` campo, ci sono più istanze. Per ottenere le istanze aggiuntive, utilizzate il valore di questo campo con l'`--starting-token` opzione in una chiamata successiva come segue.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \  
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Esempio 3: per descrivere le istanze che utilizzano configurazioni di avvio

Questo esempio utilizza l'`--query` opzione per descrivere le istanze che utilizzano configurazioni di avvio.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-instances \  
  --query 'AutoScalingInstances[?LaunchConfigurationName!=`null`]'
```

Output:

```
[  
  {  
    "InstanceId": "i-088c57934a6449037",  
    "InstanceType": "t2.micro",  
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
    "AvailabilityZone": "us-west-2c",  
    "LifecycleState": "InService",  
    "HealthStatus": "HEALTHY",  
    "LaunchConfigurationName": "my-lc",  
    "ProtectedFromScaleIn": false  
  }  
]
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Filter AWS CLI output](#) nella AWS Command Line Interface User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingInstances AWS CLI](#) Command Reference.

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public static void describeAutoScalingInstance(AutoScalingClient
autoScalingClient, String id) {
    try {
        DescribeAutoScalingInstancesRequest
describeAutoScalingInstancesRequest = DescribeAutoScalingInstancesRequest
        .builder()
        .instanceIds(id)
        .build();

        DescribeAutoScalingInstancesResponse response = autoScalingClient

        .describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest);
        List<AutoScalingInstanceDetails> instances =
response.autoScalingInstances();
        for (AutoScalingInstanceDetails instance : instances) {
            System.out.println("The instance lifecycle state is: " +
instance.lifecycleState());
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingInstances](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun describeAutoScalingInstance(id: String) {
    val describeAutoScalingInstancesRequest =
        DescribeAutoScalingInstancesRequest {
            instanceIds = listOf(id)
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response =
            autoScalingClient.describeAutoScalingInstances(describeAutoScalingInstancesRequest)
        response.autoScalingInstances?.forEach { group ->
            println("The instance lifecycle state is: ${group.lifecycleState}")
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DescribeAutoScalingInstances](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function describeAutoScalingInstances($instanceIds)
```

```
{
    return $this->autoScalingClient->describeAutoScalingInstances([
        'InstanceIds' => $instanceIds
    ]);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeAutoScalingInstances](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio elenca le tue istanze IDs di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Output:

```
InstanceId
-----
i-12345678
i-87654321
i-abcd1234
```

Esempio 2: questo esempio descrive l'istanza Auto Scaling specificata.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
AutoScalingGroupName    : my-asg
AvailabilityZone          : us-west-2b
HealthStatus             : HEALTHY
InstanceId                : i-12345678
LaunchConfigurationName  : my-lc
LifecycleState            : InService
```

Esempio 3: Questo esempio descrive le due istanze di Auto Scaling specificate.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @"(i-12345678", "i-87654321")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive le istanze Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-ASAutoScalingInstance
```

Esempio 5: questo esempio descrive tutte le istanze di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio elenca le tue istanze IDs di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance | format-table -property InstanceId
```

Output:

```
InstanceId
-----
i-12345678
i-87654321
i-abcd1234
```

Esempio 2: questo esempio descrive l'istanza Auto Scaling specificata.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId i-12345678
```

Output:

```
AutoScalingGroupName    : my-asg
AvailabilityZone          : us-west-2b
HealthStatus             : HEALTHY
```

```
InstanceId           : i-12345678
LaunchConfigurationName : my-lc
LifecycleState       : InService
```

Esempio 3: Questo esempio descrive le due istanze di Auto Scaling specificate.

```
Get-ASAutoScalingInstance -InstanceId @"(\"i-12345678\", \"i-87654321\")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive le istanze Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
(Get-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg).Instances | Get-
ASAutoScalingInstance
```

Esempio 5: questo esempio descrive tutte le istanze di Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingInstance
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
        """
```

```

self.autoscaling_client = autoscaling_client

def describe_instances(self, instance_ids: List[str]) -> List[Dict[str,
Any]]:
    """
    Gets information about instances.

    :param instance_ids: A list of instance IDs to look up.
    :return: A list of dictionaries with information about each instance,
             or an empty list if none are found.
    :raises ClientError: If there is an error describing the instances.
    """
    try:
        paginator = self.autoscaling_client.get_paginator(
            "describe_auto_scaling_instances"
        )
        response_iterator = paginator.paginate(InstanceIds=instance_ids)

        instances = []
        for response in response_iterator:
            instances.extend(response.get("AutoScalingInstances", []))

        logger.info(f"Successfully described instances: {instance_ids}")

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        logger.error(
            f"Couldn't describe instances {instance_ids}. Error code:
{error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
        )
        raise
    else:
        return instances

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingInstances AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
pub async fn list_instances(&self) -> Result<Vec<String>, ScenarioError> {
    // The direct way to list instances is by using
    DescribeAutoScalingGroup's instances property. However, this returns a
    Vec<Instance>, as opposed to a Vec<AutoScalingInstanceDetails>.
    // Ok(self.get_group().await?.instances.unwrap_or_default().map(|
i| i.instance_id.clone().unwrap_or_default()).filter(|id| !
id.is_empty()).collect())

    // Alternatively, and for the sake of example,
    DescribeAutoScalingInstances returns a list that can be filtered by the client.
    self.autoscaling
        .describe_auto_scaling_instances()
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .try_collect()
        .await
        .map(|items| {
            items
                .into_iter()
                .filter(|i| {
                    i.auto_scaling_group_name.as_deref()
                        == Some(self.auto_scaling_group_name.as_str())
                })
                .map(|i| i.instance_id.unwrap_or_default())
                .filter(|id| !id.is_empty())
                .collect::<Vec<String>>()
        })
        .map_err(|err| ScenarioError::new("Failed to get list of auto scaling
instances", &err))
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DescribeAutoScalingInstances](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeAutoScalingNotificationTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeAutoScalingNotificationTypes`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di notifica disponibili

Questo esempio descrive i tipi di notifica disponibili.

```
aws autoscaling describe-auto-scaling-notification-types
```

Output:

```
{
  "AutoScalingNotificationTypes": [
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH",
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR",
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE",
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR",
    "autoscaling:TEST_NOTIFICATION"
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Ricevere notifiche Amazon SNS quando il tuo gruppo Auto Scaling aumenta nella Amazon EC2 Auto Scaling](#) User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeAutoScalingNotificationTypes](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elenca i tipi di notifica supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Output:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingNotificationTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elenca i tipi di notifica supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASAutoScalingNotificationType
```

Output:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH_ERROR
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE_ERROR
autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeAutoScalingNotificationTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeLaunchConfigurations** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribeLaunchConfigurations.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per descrivere la configurazione di avvio specificata

Questo esempio descrive la configurazione di avvio specificata.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
  --launch-configuration-names my-launch-config
```

Output:

```
{
  "LaunchConfigurations": [
    {
      "LaunchConfigurationName": "my-launch-config",
      "LaunchConfigurationARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:98d3b196-4cf9-4e88-8ca1-8547c24ced8b:launchConfig
my-launch-config",
      "ImageId": "ami-0528a5175983e7f28",
      "KeyName": "my-key-pair-uswest2",
      "SecurityGroups": [
        "sg-05eaec502fcdadc2e"
      ],
      "ClassicLinkVPCSecurityGroups": [],
      "UserData": "",
      "InstanceType": "t2.micro",
      "KernelId": "",
      "RamdiskId": "",
      "BlockDeviceMappings": [
        {
          "DeviceName": "/dev/xvda",
          "Ebs": {
            "SnapshotId": "snap-06c1606ba5ca274b1",
            "VolumeSize": 8,
            "VolumeType": "gp2",
            "DeleteOnTermination": true,
            "Encrypted": false
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    },
    "InstanceMonitoring": {
        "Enabled": true
    },
    "CreatedTime": "2020-10-28T02:39:22.321Z",
    "EbsOptimized": false,
    "AssociatePublicIpAddress": true,
    "MetadataOptions": {
        "HttpTokens": "required",
        "HttpPutResponseHopLimit": 1,
        "HttpEndpoint": "disabled"
    }
}
]
}

```

Esempio 2: Per descrivere un numero specificato di configurazioni di avvio

Per restituire un numero specifico di configurazioni di avvio, usa l'--max-items opzione.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
  --max-items 1
```

Se l'output include un NextToken campo, ci sono più configurazioni di avvio. Per ottenere le configurazioni di avvio aggiuntive, utilizzate il valore di questo campo con l'--starting-token opzione in una chiamata successiva come segue.

```
aws autoscaling describe-launch-configurations \
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeLaunchConfigurations AWS CLI Command Reference](#).

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio elenca i nomi delle configurazioni di avvio.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Output:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Esempio 2: Questo esempio descrive la configurazione di avvio specificata.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Output:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
ClassicLinkVPCId              :
ClassicLinkVPCSecurityGroups  : {}
CreatedTime                   : 12/12/2014 3:22:08 PM
EbsOptimized                   : False
IamInstanceProfile             :
ImageId                       : ami-043a5034
InstanceMonitoring             : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType                  : t2.micro
KernelId                      :
KeyName                       :
LaunchConfigurationARN         : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName       : my-lc-1
PlacementTenancy               :
RamdiskId                     :
SecurityGroups                 : {sg-67ef0308}
SpotPrice                     :
UserData                      :
```

Esempio 3: Questo esempio descrive le due configurazioni di avvio specificate.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive tutte le configurazioni di avvio.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLaunchConfigurations](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio elenca i nomi delle configurazioni di avvio.

```
Get-ASLaunchConfiguration | format-table -property LaunchConfigurationName
```

Output:

```
LaunchConfigurationName
-----
my-lc-1
my-lc-2
my-lc-3
my-lc-4
my-lc-5
```

Esempio 2: Questo esempio descrive la configurazione di avvio specificata.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName my-lc-1
```

Output:

```
AssociatePublicIpAddress      : True
BlockDeviceMappings           : {/dev/xvda}
ClassicLinkVPCId              :
ClassicLinkVPCSecurityGroups  : {}
CreatedTime                   : 12/12/2014 3:22:08 PM
EbsOptimized                   : False
IamInstanceProfile             :
ImageId                       : ami-043a5034
InstanceMonitoring             : Amazon.AutoScaling.Model.InstanceMonitoring
InstanceType                   : t2.micro
```

```

KernelId           :
KeyName            :
LaunchConfigurationARN : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:launchConfiguration:7e5f31e4-693b-4604-9322-
e6f68d7fafad:launchConfigurationName/my-lc-1
LaunchConfigurationName : my-lc-1
PlacementTenancy      :
RamdiskId            :
SecurityGroups        : {sg-67ef0308}
SpotPrice            :
UserData             :

```

Esempio 3: Questo esempio descrive le due configurazioni di avvio specificate.

```
Get-ASLaunchConfiguration -LaunchConfigurationName @("my-lc-1", "my-lc-2")
```

Esempio 4: Questo esempio descrive tutte le configurazioni di avvio.

```
Get-ASLaunchConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLaunchConfigurations](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere.

[Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeLifecycleHookTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare **DescribeLifecycleHookTypes**.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di hook del ciclo di vita disponibili

Questo esempio descrive i tipi di hook del ciclo di vita disponibili.

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hook-types
```

Output:

```
{
  "LifecycleHookTypes": [
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING",
    "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
  ]
}
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHookTypes](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell**Strumenti per PowerShell V4**

Esempio 1: questo esempio elenca i tipi di hook del ciclo di vita supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Output:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHookTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio elenca i tipi di hook del ciclo di vita supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHookType
```

Output:

```
autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHookTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeLifecycleHooks** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribeLifecycleHooks.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i trucchi del ciclo di vita

Questo esempio descrive gli hook del ciclo di vita per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-lifecycle-hooks \
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{
  "LifecycleHooks": [
    {
      "GlobalTimeout": 3000,
      "HeartbeatTimeout": 30,
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "LifecycleHookName": "my-launch-hook",
      "DefaultResult": "ABANDON",
      "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING"
    },
    {
      "GlobalTimeout": 6000,
      "HeartbeatTimeout": 60,
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "LifecycleHookName": "my-termination-hook",
      "DefaultResult": "CONTINUE",
      "LifecycleTransition": "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATING"
    }
  ]
}
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHooks](#) in Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive l'hook del ciclo di vita specificato.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```

Output:

```
AutoScalingGroupName : my-asg  
DefaultResult         : ABANDON  
GlobalTimeout         : 172800  
HeartbeatTimeout      : 3600  
LifecycleHookName     : myLifecycleHook  
LifecycleTransition    : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING  
NotificationMetadata  :  
NotificationTargetARN : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic  
RoleARN               : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Esempio 2: Questo esempio descrive tutti gli hook del ciclo di vita per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutti gli hook del ciclo di vita per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHooks](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive l'hook del ciclo di vita specificato.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook
```


Output:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
DefaultResult         : ABANDON
GlobalTimeout         : 172800
HeartbeatTimeout      : 3600
LifecycleHookName     : myLifecycleHook
LifecycleTransition    : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING
NotificationMetadata  :
NotificationTargetARN : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
RoleARN               : arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role
```

Esempio 2: Questo esempio descrive tutti gli hook del ciclo di vita per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg
```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutti gli hook del ciclo di vita per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASLifecycleHook
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLifecycleHooks](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeLoadBalancers** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeLoadBalancers`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere il gruppo Classic Load Balancer for an Auto Scaling

Questo esempio descrive i Classic Load Balancer per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-load-balancers \
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{
  "LoadBalancers": [
    {
      "State": "Added",
      "LoadBalancerName": "my-load-balancer"
    }
  ]
}
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLoadBalancers](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive i sistemi di bilanciamento del carico per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

LoadBalancerName	State
-----	-----
my-lb	Added

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive i sistemi di bilanciamento del carico per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASLoadBalancer -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

LoadBalancerName	State
-----	-----
my-lb	Added

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeMetricCollectionTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeMetricCollectionTypes`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di raccolta di metriche disponibili

Questo esempio descrive i tipi di raccolta di metriche disponibili.

```
aws autoscaling describe-metric-collection-types
```

Output:

```
{
  "Metrics": [
    {
      "Metric": "GroupMinSize"
    },
    {
      "Metric": "GroupMaxSize"
    },
    {
      "Metric": "GroupDesiredCapacity"
    },
  ],
}
```

```

    {
      "Metric": "GroupInServiceInstances"
    },
    {
      "Metric": "GroupInServiceCapacity"
    },
    {
      "Metric": "GroupPendingInstances"
    },
    {
      "Metric": "GroupPendingCapacity"
    },
    {
      "Metric": "GroupTerminatingInstances"
    },
    {
      "Metric": "GroupTerminatingCapacity"
    },
    {
      "Metric": "GroupStandbyInstances"
    },
    {
      "Metric": "GroupStandbyCapacity"
    },
    {
      "Metric": "GroupTotalInstances"
    },
    {
      "Metric": "GroupTotalCapacity"
    }
  ],
  "Granularities": [
    {
      "Granularity": "1Minute"
    }
  ]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta le [metriche del gruppo Auto Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [DescribeMetricCollectionTypes](#) Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio elenca i tipi di raccolta di metriche supportati da Auto Scaling.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Output:

```
Metric
-----
GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances
```

Esempio 2: questo esempio elenca le granularità corrispondenti.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Output:

```
Granularity
-----
1Minute
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeMetricCollectionTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio elenca i tipi di raccolta di metriche supportati da Auto Scaling.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Metrics
```

Output:

```

Metric
-----
GroupMinSize
GroupMaxSize
GroupDesiredCapacity
GroupInServiceInstances
GroupPendingInstances
GroupTerminatingInstances
GroupStandbyInstances
GroupTotalInstances

```

Esempio 2: questo esempio elenca le granularità corrispondenti.

```
(Get-ASMetricCollectionType).Granularities
```

Output:

```

Granularity
-----
1Minute

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeMetricCollectionTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeNotificationConfigurations** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeNotificationConfigurations`.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per descrivere le configurazioni di notifica di un gruppo specificato

Questo esempio descrive le configurazioni di notifica per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{  
  "NotificationConfigurations": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",  
      "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"  
    },  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",  
      "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"  
    }  
  ]  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Ricevere notifiche Amazon SNS quando il tuo gruppo Auto Scaling aumenta nella Amazon EC2 Auto Scaling](#) User Guide.

Esempio 1: Per descrivere un numero specifico di configurazioni di notifica

Per restituire un numero specifico di configurazioni di notifica, utilizzare il `max-items` parametro.

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \  
  --auto-scaling-group-name my-auto-scaling-group \  
  --max-items 1
```

Output:

```
{  
  "NotificationConfigurations": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",  
      "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic-2"  
    },  
  ],  
}
```

```
{
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",
  "NotificationType": "autoscaling:TEST_NOTIFICATION",
  "TopicARN": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic"
}
```

Se l'output include un `NextToken` campo, ci sono più configurazioni di notifica. Per ottenere le configurazioni di notifica aggiuntive, utilizzate il valore di questo campo con il `starting-token` parametro in una chiamata successiva come segue.

```
aws autoscaling describe-notification-configurations \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Ricevere notifiche Amazon SNS quando il tuo gruppo Auto Scaling aumenta nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide](#).

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeNotificationConfigurations](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive le azioni di notifica associate al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Output:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType      : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN              : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```


Esempio 2: Questo esempio descrive le azioni di notifica associate a tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASNotificationConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeNotificationConfigurations](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive le azioni di notifica associate al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg | format-list
```

Output:

```
AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType       : auto-scaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH
TopicARN               : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic

AutoScalingGroupName : my-asg
NotificationType       : auto-scaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE
TopicARN               : arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic
```

Esempio 2: Questo esempio descrive le azioni di notifica associate a tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASNotificationConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeNotificationConfigurations](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribePolicies** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribePolicies`.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per descrivere le politiche di scalabilità di un gruppo specificato

Questo esempio descrive le politiche di ridimensionamento per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-policies \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{  
  "ScalingPolicies": [  
    {  
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
      "PolicyName": "alb1000-target-tracking-scaling-policy",  
      "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:3065d9c8-9969-4bec-bb6a-3fbe5550fde6:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-target-tracking-scaling-policy",  
      "PolicyType": "TargetTrackingScaling",  
      "StepAdjustments": [],  
      "Alarms": [  
        {  
          "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196",  
          "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-924887a9-12d7-4e01-8686-6f844d13a196"  
        },  
        {  
          "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-a010-c1aaa35da296",  
          "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-f96f899d-b8e7-4d09-a010-c1aaa35da296"  
        }  
      ],  
      "TargetTrackingConfiguration": {  
        "PredefinedMetricSpecification": {
```

```

        "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
        "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-
alb-target-group/943f017f100becff"
    },
    "TargetValue": 1000.0,
    "DisableScaleIn": false
},
"Enabled": true
},
{
    "AutoScalingGroupName": "my-asg",
    "PolicyName": "cpu40-target-tracking-scaling-policy",
    "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:5fd26f71-39d4-4690-82a9-
b8515c45cdde:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/cpu40-target-tracking-
scaling-policy",
    "PolicyType": "TargetTrackingScaling",
    "StepAdjustments": [],
    "Alarms": [
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-
AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-bea5-b5b147d7f473",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-139f9789-37b9-42ad-
bea5-b5b147d7f473"
        },
        {
            "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-
fc18-4c56-8468-fb8e413009c9",
            "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:us-
west-2:123456789012:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-bd681c67-fc18-4c56-8468-
fb8e413009c9"
        }
    ],
    "TargetTrackingConfiguration": {
        "PredefinedMetricSpecification": {
            "PredefinedMetricType": "ASGAverageCPUUtilization"
        },
        "TargetValue": 40.0,
        "DisableScaleIn": false
    },
    "Enabled": true
}
]

```

```
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Dynamic Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 2: Per descrivere le politiche di scalabilità di un nome specifico

Per restituire politiche di ridimensionamento specifiche, utilizzare l'`--policy-names` opzione.

```
aws autoscaling describe-policies \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --policy-names cpu40-target-tracking-scaling-policy
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Per ulteriori informazioni, consulta [Dynamic Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 3: Per descrivere una serie di politiche di scalabilità

Per restituire un numero specifico di politiche, utilizzare l'`--max-items` opzione.

```
aws autoscaling describe-policies \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --max-items 1
```

Vedi l'esempio 1 per un output di esempio.

Se l'output include un `NextToken` campo, utilizza il valore di questo campo con l'`--starting-token` opzione in una chiamata successiva per ottenere le politiche aggiuntive.

```
aws autoscaling describe-policies --auto-scaling-group-name my-asg --starting-  
token Z3M3LMPEXAMPLE
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Dynamic Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [DescribePolicies](#) Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive tutte le politiche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms               : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    : autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType            : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}
```

Esempio 2: Questo esempio descrive le politiche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")
```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutte le politiche per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASPolicy
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribePolicies](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive tutte le politiche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
AdjustmentType      : ChangeInCapacity
Alarms               : {}
AutoScalingGroupName : my-asg
Cooldown            : 0
EstimatedInstanceWarmup : 0
MetricAggregationType :
MinAdjustmentMagnitude : 0
MinAdjustmentStep    : 0
PolicyARN            : arn:aws:auto-scaling:us-
west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-e1d769fc24ef
                    : autoScalingGroupName/my-asg:policyName/myScaleInPolicy
PolicyName           : myScaleInPolicy
PolicyType            : SimpleScaling
ScalingAdjustment     : -1
StepAdjustments       : {}
```

Esempio 2: Questo esempio descrive le politiche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName @("myScaleOutPolicy",
"myScaleInPolicy")
```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutte le politiche per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASPolicy
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribePolicies](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DescribeScalingActivities** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribeScalingActivities.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Informazioni di base](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

 Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Retrieve a list of the Amazon EC2 Auto Scaling activities for an
/// Amazon EC2 Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Amazon EC2 Auto Scaling group.</
param>
/// <returns>A list of Amazon EC2 Auto Scaling activities.</returns>
public async Task<List<Activity>> DescribeScalingActivitiesAsync(
    string groupName)
{
    var activities = new List<Activity>();
    var scalingActivitiesRequest = new DescribeScalingActivitiesRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        MaxRecords = 10,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.DescribeScalingActivitiesAsync(scalingActivitiesRequest);
    if (response.Activities != null)
    {
        activities = response.Activities;
    }
    return activities;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeScalingActivities](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::DescribeScalingActivitiesRequest request;
request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::Activity> allActivities;
Aws::String nextToken; // Used for pagination;
do {
    if (!nextToken.empty()) {
        request.SetNextToken(nextToken);
    }
    Aws::AutoScaling::Model::DescribeScalingActivitiesOutcome outcome =
        autoScalingClient.DescribeScalingActivities(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        const Aws::Vector<Aws::AutoScaling::Model::Activity> &activities
=
        outcome.GetResult().GetActivities();
        allActivities.insert(allActivities.end(), activities.begin(),
activities.end());
        nextToken = outcome.GetResult().GetNextToken();
    }
}
```



```

    }
    else {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::DescribeScalingActivities."
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << std::endl;
    }
} while (!nextToken.empty());

std::cout << "Found " << allActivities.size() << " activities."
<< std::endl;
std::cout << "Activities are ordered with the most recent first."
<< std::endl;
for (const Aws::AutoScaling::Model::Activity &activity: allActivities) {
    std::cout << activity.GetDescription() << std::endl;
    std::cout << activity.GetDetails() << std::endl;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeScalingActivities](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: per descrivere le attività di scalabilità per il gruppo specificato

Questo esempio descrive le attività di ridimensionamento per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling describe-scaling-activities \
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
```

```

        "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the
desired capacity from 0 to 16. At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started
in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the
capacity from 0 to 16.",
        "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
        "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
        "StatusCode": "Successful",
        "Progress": 100,
        "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}"
    }
]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Verificare un'attività di scaling per un gruppo di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: per descrivere le attività di ridimensionamento per un gruppo eliminato

Per descrivere le attività di ridimensionamento dopo l'eliminazione del gruppo Auto Scaling, aggiungete `--include-deleted-groups` l'opzione.

```

aws autoscaling describe-scaling-activities \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --include-deleted-groups

```

Output:

```

{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "e1f5de0e-f93e-1417-34ac-092a76fba220",
      "Description": "Launching a new EC2 instance. Status Reason: Your
Spot request price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request
fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Cause": "At 2021-01-13T20:47:24Z a user request update of
AutoScalingGroup constraints to min: 1, max: 5, desired: 3 changing the desired
capacity from 0 to 3. At 2021-01-13T20:47:27Z an instance was started in

```

```

response to a difference between desired and actual capacity, increasing the
capacity from 0 to 3.",
    "StartTime": "2021-01-13T20:47:30.094Z",
    "EndTime": "2021-01-13T20:47:30Z",
    "StatusCode": "Failed",
    "StatusMessage": "Your Spot request price of 0.001 is lower than
the minimum required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2
instance failed.",
    "Progress": 100,
    "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2b\"}\",
    "AutoScalingGroupState": "Deleted",
    "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-
f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
  }
]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi di Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

Esempio 3: Per descrivere un numero specifico di attività di scalabilità

Per restituire un numero specifico di attività, utilizzare l' `--max-items` opzione.

```

aws autoscaling describe-scaling-activities \
  --max-items 1

```

Output:

```

{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "f9f2d65b-f1f2-43e7-b46d-d86756459699",
      "Description": "Launching a new EC2 instance: i-0d44425630326060f",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Cause": "At 2020-10-30T19:35:51Z a user request update of
AutoScalingGroup constraints to min: 0, max: 16, desired: 16 changing the
desired capacity from 0 to 16. At 2020-10-30T19:36:07Z an instance was started
in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the
capacity from 0 to 16.",

```

```

        "StartTime": "2020-10-30T19:36:09.766Z",
        "EndTime": "2020-10-30T19:36:41Z",
        "StatusCode": "Successful",
        "Progress": 100,
        "Details": "{ \"Subnet ID\": \"subnet-5ea0c127\", \"Availability Zone\": \"us-west-2b\" }"
    }
]
}

```

Se l'output include un `NextToken` campo, ci sono più attività. Per ottenere le attività aggiuntive, usa il valore di questo campo con l'--starting-token opzione in una chiamata successiva come segue.

```

aws autoscaling describe-scaling-activities \
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Verificare un'attività di scaling per un gruppo di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [DescribeScalingActivities](#) Reference AWS CLI .

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

public static void describeScalingActivities(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
    try {
        DescribeScalingActivitiesRequest scalingActivitiesRequest =
DescribeScalingActivitiesRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(groupName)
            .maxRecords(10)
            .build();
    }
}

```

```

        DescribeScalingActivitiesResponse response = autoScalingClient
            .describeScalingActivities(scalingActivitiesRequest);
        List<Activity> activities = response.activities();
        for (Activity activity : activities) {
            System.out.println("The activity Id is " +
activity.activityId());
            System.out.println("The activity details are " +
activity.details());
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeScalingActivities](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

suspend fun describeAutoScalingGroups(groupName: String) {
    val groupsReques =
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)
            maxRecords = 10
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        val response = autoScalingClient.describeAutoScalingGroups(groupsReques)
        response.autoScalingGroups?.forEach { group ->

```

```
println("The service to use for the health checks:
${group.healthCheckType}")
    }
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, [DescribeScalingActivities](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function describeScalingActivities($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->describeScalingActivities([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DescribeScalingActivities](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive le attività di scalabilità delle ultime sei settimane per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```

ActivityId           : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set
                      group desired capacity changing the desired
                      capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                      was started in response to a difference
                      between desired and actual capacity, increasing the
                      capacity from 1 to 2.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress              : 100
StartTime             : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode            : Successful
StatusMessage         :

ActivityId           : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
                      AutoScalingGroup changing the desired capacity
                      from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
                      started in response to a difference betwe
                      en desired and actual capacity, increasing the capacity
                      from 0 to 1.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress              : 100
StartTime             : 11/20/2015 2:57:59 PM
StatusCode            : Successful
StatusMessage         :

```

Esempio 2: questo esempio descrive l'attività di scalabilità specificata.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Esempio 3: Questo esempio descrive le attività di scaling delle ultime sei settimane per tutti i tuoi gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScalingActivities](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive le attività di scalabilità delle ultime sei settimane per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASScalingActivity -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
ActivityId           : 063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:45:16Z a user request explicitly set
                      group desired capacity changing the desired
                      capacity from 1 to 2. At 2015-11-22T15:45:34Z an instance
                      was started in response to a difference
                      between desired and actual capacity, increasing the
                      capacity from 1 to 2.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-26e715fc
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/22/2015 7:46:09 AM
Progress              : 100
StartTime             : 11/22/2015 7:45:35 AM
StatusCode           : Successful
StatusMessage        :

ActivityId           : ce719997-086d-4c73-a2f1-ab703EXAMPLE
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:57:53Z a user request created an
                      AutoScalingGroup changing the desired capacity
                      from 0 to 1. At 2015-11-20T22:57:58Z an instance was
                      started in response to a difference betwe
                      en desired and actual capacity, increasing the capacity
                      from 0 to 1.
Description          : Launching a new EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              : 11/20/2015 2:58:32 PM
Progress              : 100
StartTime             : 11/20/2015 2:57:59 PM
```



```

StatusCode      : Successful
StatusMessage    :

```

Esempio 2: questo esempio descrive l'attività di scalabilità specificata.

```
Get-ASScalingActivity -ActivityId "063308ae-aa22-4a9b-94f4-9fae4EXAMPLE"
```

Esempio 3: Questo esempio descrive le attività di scaling delle ultime sei settimane per tutti i tuoi gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASScalingActivity
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScalingActivities](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
        """
        self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def describe_scaling_activities(self, group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:
        """
        Gets information about scaling activities for the group. Scaling
        activities

```

```

        are things like instances stopping or starting in response to user
requests
        or capacity changes.

:param group_name: The name of the group to look up.
:return: A list of dictionaries representing the scaling activities for
the
        group, ordered with the most recent activity first.
:raises ClientError: If there is an error describing the scaling
activities.
"""
    try:
        paginator = self.autoscaling_client.get_paginator(
            "describe_scaling_activities"
        )
        response_iterator =
paginator.paginate(AutoScalingGroupName=group_name)
        activities = []
        for response in response_iterator:
            activities.extend(response.get("Activities", []))

        logger.info(
            f"Successfully described scaling activities for group
'{group_name}'."
        )

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        logger.error(
            f"Couldn't describe scaling activities for group '{group_name}'.
Error code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
        )

        if error_code == "ResourceContentionFault":
            logger.error(
                f"There is a conflict with another operation that is
modifying the Auto Scaling group '{group_name}'. "
                "Please try again later."
            )
            raise
        else:
            return activities

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeScalingActivities AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
pub async fn describe_scenario(&self) -> AutoScalingScenarioDescription {
    let group = self
        .autoscaling
        .describe_auto_scaling_groups()
        .auto_scaling_group_names(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .send()
        .await
        .map(|s| {
            s.auto_scaling_groups()
                .iter()
                .map(|s| {
                    format!(
                        "{}: {}",
                        s.auto_scaling_group_name().unwrap_or("Unknown"),
                        s.status().unwrap_or("Unknown")
                    )
                })
                .collect:::<Vec<String>>()
        })
        .map_err(|e| {
            ScenarioError::new("Failed to describe auto scaling groups for
scenario", &e)
        });

    let instances = self
        .list_instances()
```

```

        .await
        .map_err(|e| anyhow!("There was an error listing instances: {e}",));

    // 10. DescribeScalingActivities: list the scaling activities that have
    occurred for the group so far.
    // Bonus: use CloudWatch API to get and show some metrics collected for
    the group.
    // CW.ListMetrics with Namespace='AWS/AutoScaling' and
    Dimensions=[{'Name': 'AutoScalingGroupName', 'Value': }]
    // CW.GetMetricStatistics with Statistics='Sum'. Start and End times
    must be in UTC!
    let activities = self
        .autoscaling
        .describe_scaling_activities()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .into_paginator()
        .items()
        .send()
        .collect::()
        .await
        .map_err(|e| {
            anyhow!(
                "There was an error retrieving scaling activities: {}",
                DisplayErrorContext(&e)
            )
        });

    AutoScalingScenarioDescription {
        group,
        instances,
        activities,
    }
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DescribeScalingActivities](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeScalingProcessTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeScalingProcessTypes`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di processo disponibili

Questo esempio descrive i tipi di processo disponibili.

```
aws autoscaling describe-scaling-process-types
```

Output:

```
{
  "Processes": [
    {
      "ProcessName": "AZRebalance"
    },
    {
      "ProcessName": "AddToLoadBalancer"
    },
    {
      "ProcessName": "AlarmNotification"
    },
    {
      "ProcessName": "HealthCheck"
    },
    {
      "ProcessName": "InstanceRefresh"
    },
    {
      "ProcessName": "Launch"
    },
    {
      "ProcessName": "ReplaceUnhealthy"
    },
    {
      "ProcessName": "ScheduledActions"
    },
    {
```

```
        "ProcessName": "Terminate"  
    }  
]  
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Sospensione e ripresa dei processi di scalabilità nella Amazon Auto Scaling](#) User Guide. EC2

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [DescribeScalingProcessTypes](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elenca i tipi di processo supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Output:

```
ProcessName  
-----  
AZRebalance  
AddToLoadBalancer  
AlarmNotification  
HealthCheck  
Launch  
ReplaceUnhealthy  
ScheduledActions  
Terminate
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScalingProcessTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elenca i tipi di processo supportati da Auto Scaling.

```
Get-ASScalingProcessType
```

Output:

```
ProcessName
-----
AZRebalance
AddToLoadBalancer
AlarmNotification
HealthCheck
Launch
ReplaceUnhealthy
ScheduledActions
Terminate
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScalingProcessTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeScheduledActions** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DescribeScheduledActions.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per descrivere tutte le azioni pianificate

Questo esempio descrive tutte le azioni pianificate.

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions
```

Output:

```
{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
```

```

        "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
        "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
        "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
        "MinSize": 1,
        "MaxSize": 6,
        "DesiredCapacity": 4,
        "TimeZone": "America/New_York"
    }
]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 2: Per descrivere le azioni pianificate per il gruppo specificato

Per descrivere le azioni pianificate per uno specifico gruppo di Auto Scaling, utilizzate l'--auto-scaling-group-name opzione.

```

aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --auto-scaling-group-name my-asg

```

Output:

```

{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
      "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "MinSize": 1,
      "MaxSize": 6,
      "DesiredCapacity": 4,
    }
  ]
}

```



```

        "TimeZone": "America/New_York"
    }
]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 3: Per descrivere l'azione pianificata specificata

Per descrivere un'azione pianificata specifica, utilizzare l'`--scheduled-action-names` opzione.

```

aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --scheduled-action-names my-recurring-action

```

Output:

```

{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
      "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "MinSize": 1,
      "MaxSize": 6,
      "DesiredCapacity": 4,
      "TimeZone": "America/New_York"
    }
  ]
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 4: Per descrivere le azioni pianificate con un'ora di inizio specificata

Per descrivere le azioni pianificate che iniziano in un'ora specifica, utilizza l'`--start-time` opzione.

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --start-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

Output:

```
{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
      "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
      "MinSize": 1,
      "MaxSize": 6,
      "DesiredCapacity": 4,
      "TimeZone": "America/New_York"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 5: Per descrivere le azioni pianificate che terminano in un momento specifico

Per descrivere le azioni pianificate che terminano in un momento specifico, utilizza l'`--end-time` opzione.

```
aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --end-time "2023-12-01T04:00:00Z"
```

Output:

```
{
```

```

    "ScheduledUpdateGroupActions": [
      {
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
        "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
        "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
        "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",
        "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
        "MinSize": 1,
        "MaxSize": 6,
        "DesiredCapacity": 4,
        "TimeZone": "America/New_York"
      }
    ]
  }
}

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 6: Per descrivere un numero specifico di azioni pianificate

Per restituire un numero specifico di azioni pianificate, utilizzare l'- --max-items opzione.

```

aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --max-items 1

```

Output:

```

{
  "ScheduledUpdateGroupActions": [
    {
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "ScheduledActionName": "my-recurring-action",
      "Recurrence": "30 0 1 1,6,12 *",
      "ScheduledActionARN": "arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8e86b655-b2e6-4410-8f29-
b4f094d6871c:autoScalingGroupName/my-asg:scheduledActionName/my-recurring-
action",
      "StartTime": "2023-12-01T04:00:00Z",

```

```

        "Time": "2023-12-01T04:00:00Z",
        "MinSize": 1,
        "MaxSize": 6,
        "DesiredCapacity": 4,
        "TimeZone": "America/New_York"
    }
]
}

```

Se l'output include un `NextToken` campo, ci sono più azioni pianificate. Per ottenere le azioni pianificate aggiuntive, utilizza il valore di questo campo con l'`--starting-token` opzione in una chiamata successiva come segue.

```

aws autoscaling describe-scheduled-actions \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE

```

Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [DescribeScheduledActions](#) Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```

AutoScalingGroupName : my-asg
DesiredCapacity       : 10
EndTime              :
MaxSize              :
MinSize              :
Recurrence           :
ScheduledActionARN    : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7

```

```

2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-
asg:scheduledActionName/myScheduledAction
ScheduledActionName : myScheduledAction
StartTime           : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                : 11/30/2015 8:00:00 AM

```

Esempio 2: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate specificate.

```

Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @"("myScheduledScaleOut",
"myScheduledScaleIn")

```

Esempio 3: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate che iniziano entro l'ora specificata.

```

Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"

```

Esempio 4: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate che terminano entro l'ora specificata.

```

Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"

```

Esempio 5: Questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```

Get-ASScheduledAction

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScheduledActions](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```

Get-ASScheduledAction -AutoScalingGroupName my-asg

```

Output:

```

AutoScalingGroupName : my-asg

```

```

DesiredCapacity      : 10
EndTime              :
MaxSize              :
MinSize              :
Recurrence           :
ScheduledActionARN   : arn:aws:autoscaling:us-
west-2:123456789012:scheduledUpdateGroupAction:8a4c5f24-6ec6-4306-a2dd-f7
                      2c3af3a4d6:autoScalingGroupName/my-
asg:scheduledActionName/myScheduledAction
ScheduledActionName  : myScheduledAction
StartTime            : 11/30/2015 8:00:00 AM
Time                 : 11/30/2015 8:00:00 AM

```

Esempio 2: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate specificate.

```

Get-ASScheduledAction -ScheduledActionName @"(\"myScheduledScaleOut\",
\"myScheduledScaleIn\")

```

Esempio 3: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate che iniziano entro l'ora specificata.

```

Get-ASScheduledAction -StartTime "2015-12-01T08:00:00Z"

```

Esempio 4: questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate che terminano entro l'ora specificata.

```

Get-ASScheduledAction -EndTime "2015-12-30T08:00:00Z"

```

Esempio 5: Questo esempio descrive le azioni di ridimensionamento pianificate per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```

Get-ASScheduledAction

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeScheduledActions](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeTags** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeTags`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere tutti i tag

Questo esempio descrive tutti i tag.

```
aws autoscaling describe-tags
```

Output:

```
{
  "Tags": [
    {
      "ResourceType": "auto-scaling-group",
      "ResourceId": "my-asg",
      "PropagateAtLaunch": true,
      "Value": "Research",
      "Key": "Dept"
    },
    {
      "ResourceType": "auto-scaling-group",
      "ResourceId": "my-asg",
      "PropagateAtLaunch": true,
      "Value": "WebServer",
      "Key": "Role"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tagging di gruppi e istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: per descrivere i tag per un gruppo specifico

Per descrivere i tag per uno specifico gruppo di Auto Scaling, utilizzate l'- -filtersopzione.

```
aws autoscaling describe-tags --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tagging di gruppi e istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 3: per descrivere il numero di tag specificato

Per restituire un numero specifico di tag, usa l'- --max-items opzione.

```
aws autoscaling describe-tags \  
  --max-items 1
```

Se l'output include un NextToken campo, ci sono più tag. Per ottenere i tag aggiuntivi, usa il valore di questo campo con l'- --starting-token opzione in una chiamata successiva come segue.

```
aws autoscaling describe-tags \  
  --filters Name=auto-scaling-group,Values=my-asg \  
  --starting-token Z3M3LMPEXAMPLE
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Tagging di gruppi e istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeTags](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio descrive i tag con un valore chiave di 'myTag' o 'myTag2'. I valori possibili per il nome del filtro sono ", auto-scaling-group 'key', 'value' e ". propagate-at-launch La sintassi utilizzata da questo esempio richiede la PowerShell versione 3 o successiva.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@"myTag", "myTag2"} )
```

Output:

```
Key           : myTag2  
PropagateAtLaunch : True  
ResourceId     : my-asg
```



```

ResourceType      : auto-scaling-group
Value             : myTagValue2

Key               : myTag
PropagateAtLaunch : True
ResourceId        : my-asg
ResourceType      : auto-scaling-group
Value             : myTagValue

```

Esempio 2: con la PowerShell versione 2, è necessario utilizzare New-Object per creare il filtro per il parametro Filter.

```

$keys = New-Object string[] 2
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )

```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutti i tag per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASTag
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio descrive i tag con un valore chiave di 'myTag' o 'myTag2'. I valori possibili per il nome del filtro sono " ", auto-scaling-group 'key', 'value' e ". propagate-at-launch La sintassi utilizzata da questo esempio richiede la PowerShell versione 3 o successiva.

```
Get-ASTag -Filter @( @{ Name="key"; Values=@"myTag", "myTag2"} )
```

Output:

```

Key               : myTag2
PropagateAtLaunch : True
ResourceId        : my-asg
ResourceType      : auto-scaling-group

```

```
Value          : myTagValue2

Key            : myTag
PropagateAtLaunch : True
ResourceId     : my-asg
ResourceType   : auto-scaling-group
Value         : myTagValue
```

Esempio 2: con la PowerShell versione 2, è necessario utilizzare `New-Object` per creare il filtro per il parametro `Filter`.

```
$keys = New-Object string[] 2
$keys[0] = "myTag"
$keys[1] = "myTag2"
$filter = New-Object Amazon.AutoScaling.Model.Filter
$filter.Name = "key"
$filter.Values = $keys
Get-ASTag -Filter @( $filter )
```

Esempio 3: Questo esempio descrive tutti i tag per tutti i gruppi di Auto Scaling.

```
Get-ASTag
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeTags](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DescribeTerminationPolicyTypes** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DescribeTerminationPolicyTypes`.

CLI

AWS CLI

Per descrivere i tipi di policy di terminazione disponibili

Questo esempio descrive i tipi di policy di terminazione disponibili.

```
aws autoscaling describe-termination-policy-types
```

Output:

```
{
  "TerminationPolicyTypes": [
    "AllocationStrategy",
    "ClosestToNextInstanceHour",
    "Default",
    "NewestInstance",
    "OldestInstance",
    "OldestLaunchConfiguration",
    "OldestLaunchTemplate"
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Controllo delle istanze di Auto Scaling che terminano durante la scalabilità nella](#) Amazon Auto Scaling EC2 User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DescribeTerminationPolicyTypes](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio elenca le politiche di terminazione supportate da Auto Scaling.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Output:

```
ClosestToNextInstanceHour
Default
NewestInstance
OldestInstance
OldestLaunchConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeTerminationPolicyTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio elenca le politiche di terminazione supportate da Auto Scaling.

```
Get-ASTerminationPolicyType
```

Output:

```
ClosestToNextInstanceHour
Default
NewestInstance
OldestInstance
OldestLaunchConfiguration
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DescribeTerminationPolicyTypes](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DetachInstances** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DetachInstances.

CLI

AWS CLI

Per scollegare un'istanza da un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio scollega l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling detach-instances \
  --instance-ids i-030017cfa84b20135 \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --should-decrement-desired-capacity
```

Output:

```
{
```

```

    "Activities": [
      {
        "ActivityId": "5091cb52-547a-47ce-a236-c9ccbc2cb2c9",
        "AutoScalingGroupName": "my-asg",
        "Description": "Detaching EC2 instance: i-030017cfa84b20135",
        "Cause": "At 2020-10-31T17:35:04Z instance i-030017cfa84b20135 was detached in response to a user request, shrinking the capacity from 2 to 1.",
        "StartTime": "2020-04-12T15:02:16.179Z",
        "StatusCode": "InProgress",
        "Progress": 50,
        "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":\"us-west-2c\"}"
      }
    ]
  }

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DetachInstances](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio scollega l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato e riduce la capacità desiderata in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```

Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true

```

Output:

```

ActivityId           : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached
                      in response to a user request, shrinking
                      the capacity from 2 to 1.
Description          : Detaching EC2 instance: i-93633f9b
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress             : 50
StartTime            : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode           : InProgress

```

```
StatusMessage      :
```

Esempio 2: Questo esempio scollega l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato senza ridurre la capacità desiderata. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Output:

```
ActivityId          : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause               : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached  
                     in response to a user request.  
Description         : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2  
Details             : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                     ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime             :  
Progress            : 50  
StartTime           : 11/20/2015 2:34:59 PM  
StatusCode          : InProgress  
StatusMessage       :
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DetachInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio scollega l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato e riduce la capacità desiderata in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```
Dismount-ASInstance -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Output:

```
ActivityId          : 06733445-ce94-4039-be1b-b9f1866e276e  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause               : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-93633f9b was detached  
                     in response to a user request, shrinking  
                     the capacity from 2 to 1.
```

```

Description      : Detaching EC2 instance: i-93633f9b
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 50
StartTime       : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

Esempio 2: Questo esempio scollega l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato senza ridurre la capacità desiderata. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```

Dismount-ASInstance -InstanceId i-7bf746a2 -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false

```

Output:

```

ActivityId       : f43a3cd4-d38c-4af7-9fe0-d76ec2307b6d
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause           : At 2015-11-20T22:34:59Z instance i-7bf746a2 was detached
  in response to a user request.
Description      : Detaching EC2 instance: i-7bf746a2
Details          : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
  ID":"subnet-5264e837"}
EndTime         :
Progress        : 50
StartTime       : 11/20/2015 2:34:59 PM
StatusCode      : InProgress
StatusMessage   :

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DetachInstances](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **DetachLoadBalancers** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare DetachLoadBalancers.

CLI

AWS CLI

Per scollegare un Classic Load Balancer da un gruppo Auto Scaling

Questo esempio scollega il Classic Load Balancer specificato dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling detach-load-balancers \  
  --load-balancer-names my-load-balancer \  
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Collegare un sistema di bilanciamento del carico al gruppo Auto Scaling nella Amazon Auto Scaling](#) User EC2 Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DetachLoadBalancers](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio scollega il sistema di bilanciamento del carico specificato dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DetachLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio scollega il sistema di bilanciamento del carico specificato dal gruppo Auto Scaling specificato.

```
Dismount-ASLoadBalancer -LoadBalancerName my-lb -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DetachLoadBalancers](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **DisableMetricsCollection** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `DisableMetricsCollection`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Informazioni di base](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Disable the collection of metric data for an Amazon EC2 Auto Scaling
/// group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public async Task<bool> DisableMetricsCollectionAsync(string groupName)
{
    var request = new DisableMetricsCollectionRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.DisableMetricsCollectionAsync(request);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DisableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::DisableMetricsCollectionRequest request;
request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

Aws::AutoScaling::Model::DisableMetricsCollectionOutcome outcome =
    autoScalingClient.DisableMetricsCollection(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Metrics collection has been disabled." << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error with AutoScaling::DisableMetricsCollection. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DisableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Per disabilitare la raccolta di metriche per un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio disabilita la raccolta della `GroupDesiredCapacity` metrica per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling disable-metrics-collection \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --metrics GroupDesiredCapacity
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [CloudWatch parametri di monitoraggio per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [DisableMetricsCollection](#) Command Reference.AWS CLI

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public static void disableMetricsCollection(AutoScalingClient  
autoScalingClient, String groupName) {  
    try {  
        DisableMetricsCollectionRequest disableMetricsCollectionRequest =  
DisableMetricsCollectionRequest.builder()  
            .autoScalingGroupName(groupName)  
            .metrics("GroupMaxSize")  
            .build();  
  
autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest);  
    }
```

```

        System.out.println("The disable metrics collection operation was
successful");

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DisableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

suspend fun disableMetricsCollection(groupName: String) {
    val disableMetricsCollectionRequest =
        DisableMetricsCollectionRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            metrics = listOf("GroupMaxSize")
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.disableMetricsCollection(disableMetricsCollectionRequest)
        println("The disable metrics collection operation was successful")
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, [DisableMetricsCollection](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function disableMetricsCollection($autoScalingGroupName)
{
    return $this->autoScalingClient->disableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
    ]);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [DisableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio disabilita il monitoraggio delle metriche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric
@("GroupMinSize", "GroupMaxSize")
```

Esempio 2: questo esempio disabilita il monitoraggio di tutte le metriche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DisableMetricsCollection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio disabilita il monitoraggio delle metriche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Metric  
@("GroupMinSize", "GroupMaxSize")
```

Esempio 2: questo esempio disabilita il monitoraggio di tutte le metriche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Disable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [DisableMetricsCollection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:  
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""  
  
    def __init__(self, autoscaling_client):  
        """  
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.  
        """  
        self.autoscaling_client = autoscaling_client  
  
    def disable_metrics(self, group_name: str) -> Dict[str, Any]:  
        """  
        Stops CloudWatch metric collection for the Auto Scaling group.
```

```

:param group_name: The name of the group.
:return: A dictionary with the response from disabling the metrics
collection.
:raises ClientError: If there is an error disabling metrics collection.
"""
try:
    response = self.autoscaling_client.disable_metrics_collection(
        AutoScalingGroupName=group_name
    )
    logger.info(
        f"Successfully disabled metrics collection for group
'{group_name}'."
    )
    return response
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    logger.error(
        f"Couldn't disable metrics for group '{group_name}'. Error code:
{error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
    )

    if error_code == "ResourceContentionFault":
        logger.error(
            f"There is a conflict with another operation that is
modifying the Auto Scaling group '{group_name}'. "
            "Please try again later."
        )
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [DisableMetricsCollection AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
// If this fails it's fine, just means there are extra cloudwatch metrics
events for the scale-down.
let _ = self
    .autoscaling
    .disable_metrics_collection()
    .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
    .send()
    .await;
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [DisableMetricsCollection](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **EnableMetricsCollection** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `EnableMetricsCollection`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Informazioni di base](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Enable the collection of metric data for an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> EnableMetricsCollectionAsync(string groupName)
{
    var listMetrics = new List<string>
    {
        "GroupMaxSize",
    };

    var collectionRequest = new EnableMetricsCollectionRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        Metrics = listMetrics,
        Granularity = "1Minute",
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.EnableMetricsCollectionAsync(collectionRequest);
    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [EnableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

 Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::EnableMetricsCollectionRequest request;
request.SetAutoScalingGroupName(groupName);

request.AddMetrics("GroupMinSize");
request.AddMetrics("GroupMaxSize");
request.AddMetrics("GroupDesiredCapacity");
request.AddMetrics("GroupInServiceInstances");
request.AddMetrics("GroupTotalInstances");
request.SetGranularity("1Minute");

Aws::AutoScaling::Model::EnableMetricsCollectionOutcome outcome =
    autoScalingClient.EnableMetricsCollection(request);
if (outcome.IsSuccess()) {
    std::cout << "Auto Scaling metrics have been enabled."
              << std::endl;
}
else {
    std::cerr << "Error with AutoScaling::EnableMetricsCollection. "
              << outcome.GetError().GetMessage()
              << std::endl;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [EnableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: abilitare la raccolta di metriche per un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio abilita la raccolta di dati per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --granularity "1Minute"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [CloudWatch parametri di monitoraggio per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: raccogliere dati per la metrica specificata per un gruppo Auto Scaling

Per raccogliere dati per una metrica specifica, utilizza l'opzione. `--metrics`

```
aws autoscaling enable-metrics-collection \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --metrics GroupDesiredCapacity --granularity "1Minute"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [CloudWatch parametri di monitoraggio per i gruppi e le istanze di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [EnableMetricsCollection](#) Command Reference.AWS CLI

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public static void enableMetricsCollection(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName) {
    try {
        EnableMetricsCollectionRequest collectionRequest =
        EnableMetricsCollectionRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(groupName)
            .metrics("GroupMaxSize")
            .granularity("1Minute")
            .build();

        autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest);
        System.out.println("The enable metrics collection operation was
successful");

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [EnableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun enableMetricsCollection(groupName: String?) {
    val collectionRequest =
        EnableMetricsCollectionRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            metrics = listOf("GroupMaxSize")
            granularity = "1Minute"
        }
}
```

```
AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
    autoScalingClient.enableMetricsCollection(collectionRequest)
    println("The enable metrics collection operation was successful")
}
}
```

- Per i dettagli sull'API, [EnableMetricsCollection](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function enableMetricsCollection($autoScalingGroupName, $granularity)
{
    return $this->autoScalingClient->enableMetricsCollection([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
        'Granularity' => $granularity,
    ]);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [EnableMetricsCollection](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio abilita il monitoraggio delle metriche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @("GroupMinSize", "GroupMaxSize") -  
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Esempio 2: questo esempio abilita il monitoraggio di tutte le metriche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [EnableMetricsCollection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio abilita il monitoraggio delle metriche specificate per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Enable-ASMetricsCollection -Metric @("GroupMinSize", "GroupMaxSize") -  
AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

Esempio 2: questo esempio abilita il monitoraggio di tutte le metriche per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Enable-ASMetricsCollection -AutoScalingGroupName my-asg -Granularity 1Minute
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [EnableMetricsCollection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:  
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""
```

```

def __init__(self, autoscaling_client):
    """
    :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
    """
    self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def enable_metrics(self, group_name: str, metrics: List[str]) -> Dict[str,
Any]:
        """
        Enables CloudWatch metric collection for Amazon EC2 Auto Scaling
        activities.

        :param group_name: The name of the group to enable.
        :param metrics: A list of metrics to collect.
        :return: A dictionary with the response from enabling the metrics
        collection.
        :raises ClientError: If there is an error enabling metrics collection.
        """
        try:
            response = self.autoscaling_client.enable_metrics_collection(
                AutoScalingGroupName=group_name, Metrics=metrics,
Granularity="1Minute"
            )
            logger.info(
                f"Successfully enabled metrics for Auto Scaling group
'{group_name}'."
            )

        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            logger.error(
                f"Couldn't enable metrics on '{group_name}'. Error code:
{error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
            )

            if error_code == "ResourceContentionFault":
                logger.error(
                    f"There is a conflict with another operation that is
modifying the Auto Scaling group '{group_name}'. "
                    "Please try again later."
                )
            elif error_code == "InvalidParameterCombination":

```

```

        logger.error(
            f"The combination of parameters provided for enabling metrics
            on '{group_name}' is not valid. "
            "Please check the parameters and try again."
        )
        raise
    else:
        return response

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [EnableMetricsCollection AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

let enable_metrics_collection = autoscaling
    .enable_metrics_collection()
    .auto_scaling_group_name(auto_scaling_group_name.as_str())
    .granularity("1Minute")
    .set_metrics(Some(vec![
        String::from("GroupMinSize"),
        String::from("GroupMaxSize"),
        String::from("GroupDesiredCapacity"),
        String::from("GroupInServiceInstances"),
        String::from("GroupTotalInstances"),
    ]))
    .send()
    .await;

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [EnableMetricsCollection](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **EnterStandby** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare EnterStandby.

CLI

AWS CLI

Per spostare le istanze in modalità standby

Questo esempio mette l'istanza specificata in modalità standby. Ciò è utile per aggiornare o risolvere i problemi di un'istanza attualmente in servizio.

```
aws autoscaling enter-standby \
  --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --should-decrement-desired-capacity
```

Output:

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "ffa056b4-6ed3-41ba-ae7c-249dfae6eba1",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Moving EC2 instance to Standby: i-061c63c5eb45f0416",
      "Cause": "At 2020-10-31T20:31:00Z instance i-061c63c5eb45f0416 was
moved to standby in response to a user request, shrinking the capacity from 1 to
0.",
      "StartTime": "2020-10-31T20:31:00.949Z",
      "StatusCode": "InProgress",
      "Progress": 50,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
    }
  ]
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta il [ciclo di vita delle istanze di Amazon EC2 Auto Scaling nella](#) Amazon Auto Scaling EC2 User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [EnterStandby](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio mette l'istanza specificata in modalità standby e riduce la capacità desiderata in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Output:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649  
AutoScalingGroupName : my-asg  
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to  
                      standby in response to a user request,  
                      shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 50  
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

Esempio 2: questo esempio mette l'istanza specificata in modalità standby senza ridurre la capacità desiderata. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Output:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
```

```

AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                 : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                      standby in response to a user request.
Description           : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details               : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime               :
Progress              : 50
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode            : InProgress
StatusMessage        :

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [EnterStandby](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio mette l'istanza specificata in modalità standby e riduce la capacità desiderata in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```

Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $true

```

Output:

```

ActivityId            : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                 : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                      standby in response to a user request,
                      shrinking the capacity from 2 to 1.
Description           : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details               : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime               :
Progress              : 50
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode            : InProgress
StatusMessage        :

```

Esempio 2: questo esempio mette l'istanza specificata in modalità standby senza ridurre la capacità desiderata. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```
Enter-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg -
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Output:

```
ActivityId           : e36a5a54-ced6-4df8-bd19-708e2a59a649
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:48:06Z instance i-95b8484f was moved to
                      standby in response to a user request.
Description          : Moving EC2 instance to Standby: i-95b8484f
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 50
StartTime             : 11/22/2015 7:48:06 AM
StatusCode            : InProgress
StatusMessage         :
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [EnterStandby](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **ExecutePolicy** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ExecutePolicy.

CLI

AWS CLI

Per eseguire una politica di scalabilità

Questo esempio esegue il criterio di ridimensionamento denominato `my-step-scale-out-policy` per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling execute-policy \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --policy-name my-step-scale-out-policy \
```

```
--metric-value 95 \  
--breach-threshold 80
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Step and simple scaling policies](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [ExecutePolicy](#) Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio esegue la politica specificata per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Esempio 2: Questo esempio esegue il criterio specificato per il gruppo Auto Scaling specificato, dopo aver atteso il completamento del periodo di cooldown.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -  
HonorCooldown $true
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ExecutePolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio esegue la politica specificata per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy"
```

Esempio 2: Questo esempio esegue il criterio specificato per il gruppo Auto Scaling specificato, dopo aver atteso il completamento del periodo di cooldown.

```
Start-ASPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -PolicyName "myScaleInPolicy" -  
HonorCooldown $true
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ExecutePolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **ExitStandby** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ExitStandby.

CLI

AWS CLI

Per spostare le istanze dalla modalità standby

Questo esempio sposta l'istanza specificata fuori dalla modalità standby.

```
aws autoscaling exit-standby \
  --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \
  --auto-scaling-group-name my-asg
```

Output:

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "142928e1-a2dc-453a-9b24-b85ad6735928",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Moving EC2 instance out of Standby:
i-061c63c5eb45f0416",
      "Cause": "At 2020-10-31T20:32:50Z instance i-061c63c5eb45f0416 was
moved out of standby in response to a user request, increasing the capacity from
0 to 1.",
      "StartTime": "2020-10-31T20:32:50.222Z",
      "StatusCode": "PreInService",
      "Progress": 30,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":
\"us-west-2c\"}"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo Auto Scaling nella Amazon Auto Scaling EC2](#) User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [ExitStandby](#) Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio sposta l'istanza specificata fuori dalla modalità standby.

```
Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```
ActivityId           : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause                : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out
                      of standby in response to a user
                      request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description          : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                      ID":"subnet-5264e837"}
EndTime              :
Progress              : 30
StartTime             : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode            : PreInService
StatusMessage         :
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ExitStandby](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio sposta l'istanza specificata fuori dalla modalità standby.

```
Exit-ASStandby -InstanceId i-93633f9b -AutoScalingGroupName my-asg
```

Output:

```

ActivityId      : 1833d3e8-e32f-454e-b731-0670ad4c6934
AutoScalingGroupName : my-asg
Cause          : At 2015-11-22T15:51:21Z instance i-95b8484f was moved out
                of standby in response to a user
                request, increasing the capacity from 1 to 2.
Description    : Moving EC2 instance out of Standby: i-95b8484f
Details       : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                ID":"subnet-5264e837"}
EndTime        :
Progress       : 30
StartTime      : 11/22/2015 7:51:21 AM
StatusCode     : PreInService
StatusMessage  :

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ExitStandby](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **PutLifecycleHook** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare PutLifecycleHook.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: per creare un hook del ciclo di vita

Questo esempio crea un lifecycle hook che verrà richiamato su tutte le istanze appena avviate, con un timeout di 4800 secondi. Ciò è utile per mantenere le istanze in uno stato di attesa fino al termine degli script dei dati utente o per richiamare una funzione Lambda utilizzando AWS . EventBridge

```

aws autoscaling put-lifecycle-hook \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook \
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \
  --heartbeat-timeout 4800

```


Questo comando non produce alcun output. Se esiste già un lifecycle hook con lo stesso nome, verrà sovrascritto dal nuovo lifecycle hook.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: inviare un messaggio e-mail Amazon SNS per informarti delle transizioni di stato dell'istanza

Questo esempio crea un hook del ciclo di vita con l'argomento Amazon SNS e il ruolo IAM da utilizzare per ricevere notifiche all'avvio dell'istanza.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \  
  --notification-target-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \  
  --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-auto-scaling-role
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 3: pubblicare un messaggio in una coda Amazon SQS

Questo esempio crea un hook del ciclo di vita che pubblica un messaggio con metadati nella coda Amazon SQS specificata.

```
aws autoscaling put-lifecycle-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --lifecycle-transition autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING \  
  --notification-target-arn arn:aws:sqs:us-west-2:123456789012:my-sqs-queue \  
  --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-notification-role \  
  --notification-metadata "SQS message metadata"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [PutLifecycleHook](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio aggiunge l'hook del ciclo di vita specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
"myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutLifecycleHook](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio aggiunge l'hook del ciclo di vita specificato al gruppo Auto Scaling specificato.

```
Write-ASLifecycleHook -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
"myLifecycleHook" -LifecycleTransition "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCHING" -  
NotificationTargetARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic" -RoleARN  
"arn:aws:iam::123456789012:role/my-iam-role"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutLifecycleHook](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **PutNotificationConfiguration** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare PutNotificationConfiguration.

CLI

AWS CLI

Per aggiungere una notifica

Questo esempio aggiunge la notifica specificata al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling put-notification-configuration \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --topic-arn arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-sns-topic \  
  --notification-type autoscaling:TEST_NOTIFICATION
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Ricevere notifiche Amazon SNS quando il tuo gruppo Auto Scaling aumenta nella Amazon EC2 Auto Scaling](#) User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta [PutNotificationConfiguration](#) Command Reference.AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio configura il gruppo Auto Scaling specificato per inviare una notifica all'argomento SNS specificato quando avvia le istanze. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -  
NotificationType "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-  
west-2:123456789012:my-topic"
```

Esempio 2: questo esempio configura il gruppo Auto Scaling specificato per inviare una notifica all'argomento SNS specificato quando avvia o termina le istanze. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType  
@("autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -  
TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutNotificationConfiguration](#) in Cmdlet Reference (V4).AWS Strumenti per PowerShell

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: questo esempio configura il gruppo Auto Scaling specificato per inviare una notifica all'argomento SNS specificato quando avvia le istanze. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -
NotificationType "autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH" -TopicARN "arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:my-topic"
```

Esempio 2: questo esempio configura il gruppo Auto Scaling specificato per inviare una notifica all'argomento SNS specificato quando avvia o termina le istanze. EC2

```
Write-ASNotificationConfiguration -AutoScalingGroupName my-asg -NotificationType
@("autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH", "autoscaling:EC2_INSTANCE_TERMINATE") -
TopicARN "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:my-topic"
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutNotificationConfiguration](#) in Cmdlet Reference (V5).AWS Strumenti per PowerShell

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere.

[Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **PutScalingPolicy** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare PutScalingPolicy.

CLI

AWS CLI

Per aggiungere una politica di ridimensionamento del tracciamento degli obiettivi a un gruppo Auto Scaling

L'`put-scaling-policy`esempio seguente applica una politica di ridimensionamento del tracciamento delle destinazioni al gruppo Auto Scaling specificato. L'output contiene i nomi ARNs e i nomi dei due CloudWatch allarmi creati per tuo conto. Se esiste già una politica di scalabilità con lo stesso nome, verrà sovrascritta dalla nuova politica di scalabilità.

```
aws autoscaling put-scaling-policy --auto-scaling-group-name my-asg \
--policy-name alb1000-target-tracking-scaling-policy \
--policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-configuration file://config.json
```

Contenuto di `config.json`.

```
{
  "TargetValue": 1000.0,
  "PredefinedMetricSpecification": {
    "PredefinedMetricType": "ALBRequestCountPerTarget",
    "ResourceLabel": "app/my-alb/778d41231b141a0f/targetgroup/my-alb-
target-group/943f017f100becff"
  }
}
```

Output:

```
{
  "PolicyARN": "arn:aws:autoscaling:region:account-id:scalingPolicy:228f02c2-
c665-4bfd-aaac-8b04080bea3c:autoScalingGroupName/my-asg:policyName/alb1000-
target-tracking-scaling-policy",
  "Alarms": [
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-
id:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmHigh-
fc0e4183-23ac-497e-9992-691c9980c38e"
    },
    {
      "AlarmARN": "arn:aws:cloudwatch:region:account-
id:alarm:TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-bd9e-471a352ee1a2",
      "AlarmName": "TargetTracking-my-asg-AlarmLow-61a39305-ed0c-47af-
bd9e-471a352ee1a2"
    }
  ]
}
```

Per altri esempi, consulta [Example scaling policies for the AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [PutScalingPolicy](#)Reference AWS CLI .

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio aggiunge la politica specificata al gruppo Auto Scaling specificato. Il tipo di regolazione specificato determina come interpretare il ScalingAdjustment parametro.

Con 'ChangeInCapacity', un valore positivo aumenta la capacità del numero specificato di istanze e un valore negativo diminuisce la capacità del numero di istanze specificato.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType  
"ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Output:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-  
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg  
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutScalingPolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio aggiunge la politica specificata al gruppo Auto Scaling specificato. Il tipo di regolazione specificato determina come interpretare il ScalingAdjustment parametro. Con 'ChangeInCapacity', un valore positivo aumenta la capacità del numero specificato di istanze e un valore negativo diminuisce la capacità del numero di istanze specificato.

```
Write-ASScalingPolicy -AutoScalingGroupName my-asg -AdjustmentType  
"ChangeInCapacity" -PolicyName "myScaleInPolicy" -ScalingAdjustment -1
```

Output:

```
arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:scalingPolicy:aa3836ab-5462-42c7-adab-  
e1d769fc24ef:autoScalingGroupName/my-asg  
:policyName/myScaleInPolicy
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutScalingPolicy](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **PutScheduledUpdateGroupAction** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare **PutScheduledUpdateGroupAction**.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: aggiungere un'azione pianificata a un gruppo Auto Scaling

Questo esempio aggiunge l'azione pianificata specificata al gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --scheduled-action-name my-scheduled-action \
  --start-time "2023-05-12T08:00:00Z" \
  --min-size 2 \
  --max-size 6 \
  --desired-capacity 4
```

Questo comando non produce alcun output. Se esiste già un'azione pianificata con lo stesso nome, verrà sovrascritta dalla nuova azione pianificata.

Per altri esempi, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 2: Per specificare una pianificazione ricorrente

Questo esempio crea un'azione pianificata da scalare in base a una pianificazione ricorrente la cui esecuzione è programmata alle 00:30 del primo gennaio, giugno e dicembre di ogni anno.

```
aws autoscaling put-scheduled-update-group-action \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --scheduled-action-name my-recurring-action \
  --recurrence "30 0 1 1,6,12 *" \
  --min-size 2 \
  --max-size 6 \
  --desired-capacity 4
```

Questo comando non produce alcun output. Se esiste già un'azione pianificata con lo stesso nome, verrà sovrascritta dalla nuova azione pianificata.

Per altri esempi, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [PutScheduledUpdateGroupAction](#) Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio crea o aggiorna un'azione pianificata una tantum per modificare la capacità desiderata all'ora di inizio specificata.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -  
ScheduledActionName "myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -  
DesiredCapacity 10
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutScheduledUpdateGroupAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio crea o aggiorna un'azione pianificata una tantum per modificare la capacità desiderata all'ora di inizio specificata.

```
Write-ASScheduledUpdateGroupAction -AutoScalingGroupName my-asg -  
ScheduledActionName "myScheduledAction" -StartTime "2015-12-01T00:00:00Z" -  
DesiredCapacity 10
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [PutScheduledUpdateGroupAction](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **RecordLifecycleActionHeartbeat** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare RecordLifecycleActionHeartbeat.

CLI

AWS CLI

Per registrare un'azione del ciclo di vita (heartbeat).

Questo esempio registra un heartbeat di un'azione del ciclo di vita per mantenere l'istanza in sospenso.

```
aws autoscaling record-lifecycle-action-heartbeat \  
  --lifecycle-hook-name my-launch-hook \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --lifecycle-action-token bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [RecordLifecycleActionHeartbeat](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: questo esempio registra un battito cardiaco per l'azione del ciclo di vita specificata. In questo modo l'istanza rimane in sospenso fino al completamento dell'azione personalizzata.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [RecordLifecycleActionHeartbeat](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio registra un battito cardiaco per l'azione del ciclo di vita specificata. In questo modo l'istanza rimane in sospenso fino al completamento dell'azione personalizzata.

```
Write-ASLifecycleActionHeartbeat -AutoScalingGroupName my-asg -LifecycleHookName  
myLifecycleHook -LifecycleActionToken bcd2f1b8-9a78-44d3-8a7a-4dd07d7cf635
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [RecordLifecycleActionHeartbeat](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere.

[Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **ResumeProcesses** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare ResumeProcesses.

CLI

AWS CLI

Per riprendere i processi sospesi

Questo esempio riprende il processo di ridimensionamento sospeso specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling resume-processes \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --scaling-processes AlarmNotification
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Sospensione e ripresa dei processi di scalabilità nella Amazon Auto Scaling](#) User Guide. EC2

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [ResumeProcesses](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio riprende il processo di Auto Scaling specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Esempio 2: Questo esempio riprende tutti i processi di Auto Scaling sospesi per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ResumeProcesses](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio riprende il processo di Auto Scaling specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess "AlarmNotification"
```

Esempio 2: Questo esempio riprende tutti i processi di Auto Scaling sospesi per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Resume-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [ResumeProcesses](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **SetDesiredCapacity** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SetDesiredCapacity.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nel seguente esempio di codice:

- [Informazioni di base](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Set the desired capacity of an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <param name="desiredCapacity">The desired capacity for the Auto
/// Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> SetDesiredCapacityAsync(
    string groupName,
    int desiredCapacity)
{
    var capacityRequest = new SetDesiredCapacityRequest
    {
        AutoScalingGroupName = groupName,
        DesiredCapacity = desiredCapacity,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.SetDesiredCapacityAsync(capacityRequest);
    Console.WriteLine($"You have set the DesiredCapacity to
        {desiredCapacity}.");

    return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SetDesiredCapacity](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::SetDesiredCapacityRequest request;
request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
request.SetDesiredCapacity(2);

Aws::AutoScaling::Model::SetDesiredCapacityOutcome outcome =
    autoScalingClient.SetDesiredCapacity(request);

if (!outcome.IsSuccess()) {
    std::cerr << "Error with AutoScaling::SetDesiredCapacityRequest. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SetDesiredCapacity](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Per impostare la capacità desiderata per un gruppo Auto Scaling

Questo esempio imposta la capacità desiderata per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling set-desired-capacity \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --desired-capacity 2 \  
  --honor-cooldown
```

In caso di esito positivo, il comando torna al prompt.

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetDesiredCapacity](#) in AWS CLI Command Reference.

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public static void setDesiredCapacity(AutoScalingClient autoScalingClient,  
String groupName) {  
    try {  
        SetDesiredCapacityRequest capacityRequest =  
SetDesiredCapacityRequest.builder()  
            .autoScalingGroupName(groupName)  
            .desiredCapacity(2)  
            .build();  
  
        autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest);  
        System.out.println("You have set the DesiredCapacity to 2");  
  
    } catch (AutoScalingException e) {  
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());  
        System.exit(1);  
    }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SetDesiredCapacity](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun setDesiredCapacity(groupName: String) {
    val capacityRequest =
        SetDesiredCapacityRequest {
            autoScalingGroupName = groupName
            desiredCapacity = 2
        }

    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->
        autoScalingClient.setDesiredCapacity(capacityRequest)
        println("You set the DesiredCapacity to 2")
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, [SetDesiredCapacity](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function setDesiredCapacity($autoScalingGroupName, $desiredCapacity)
{
    return $this->autoScalingClient->setDesiredCapacity([
        'AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName,
```

```
        'DesiredCapacity' => $desiredCapacity,  
    ]});  
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [SetDesiredCapacity](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio imposta la dimensione del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Esempio 2: Questo esempio imposta la dimensione del gruppo Auto Scaling specificato e attende il completamento del periodo di cooldown prima di passare alla nuova dimensione.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -  
HonorCooldown $true
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetDesiredCapacity](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio imposta la dimensione del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2
```

Esempio 2: Questo esempio imposta la dimensione del gruppo Auto Scaling specificato e attende il completamento del periodo di cooldown prima di passare alla nuova dimensione.

```
Set-ASDesiredCapacity -AutoScalingGroupName my-asg -DesiredCapacity 2 -  
HonorCooldown $true
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetDesiredCapacity](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
        """
        self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def set_desired_capacity(self, group_name: str, capacity: int) -> None:
        """
        Sets the desired capacity of the group. Amazon EC2 Auto Scaling tries to
        keep the
        number of running instances equal to the desired capacity.

        :param group_name: The name of the group to update.
        :param capacity: The desired number of running instances.
        :return: None
        :raises ClientError: If there is an error setting the desired capacity.
        """
        try:
            self.autoscaling_client.set_desired_capacity(
                AutoScalingGroupName=group_name,
                DesiredCapacity=capacity,
                HonorCooldown=False,
            )
            logger.info(
                f"Successfully set desired capacity of {capacity} for Auto
                Scaling group '{group_name}'."
            )
```

```

        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            logger.error(
                f"Failed to set desired capacity for Auto Scaling group
'{group_name}'."
            )
            if error_code == "ScalingActivityInProgress":
                logger.error(
                    f"A scaling activity is currently in progress for the Auto
Scaling group '{group_name}'. "
                    "Please wait for the activity to complete before attempting
to set the desired capacity."
                )
            logger.error(f"Full error:\n\t{err}")
            raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [SetDesiredCapacity AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel Repository di esempi di codice AWS.](#)

```

pub async fn scale_desired_capacity(&self, capacity: i32) -> Result<(),
ScenarioError> {
    // 7. SetDesiredCapacity: set desired capacity to 2.
    // Wait for a second instance to launch.
    let update_group = self
        .autoscaling
        .set_desired_capacity()
        .auto_scaling_group_name(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .desired_capacity(capacity)
        .send()
}

```

```

        .await;
    if let Err(err) = update_group {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!("Failed to update group to desired capacity
({capacity}))").as_str(),
            &err,
        ));
    }
    Ok(())
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [SetDesiredCapacity](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **SetInstanceHealth** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SetInstanceHealth.

CLI

AWS CLI

Per impostare lo stato di integrità di un'istanza

Questo esempio imposta lo stato di integrità dell'istanza specificata su `Unhealthy`.

```

aws autoscaling set-instance-health \
  --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
  --health-status Unhealthy

```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceHealth](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio imposta lo stato dell'istanza specificata su «Non sana», eliminandola dal servizio. Auto Scaling termina e sostituisce l'istanza.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Esempio 2: Questo esempio imposta lo stato dell'istanza specificata su «Healthy», mantenendola in servizio. Qualsiasi periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per il gruppo Auto Scaling non viene rispettato.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceHealth](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio imposta lo stato dell'istanza specificata su «Non sana», eliminandola dal servizio. Auto Scaling termina e sostituisce l'istanza.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Unhealthy -InstanceId i-93633f9b
```

Esempio 2: Questo esempio imposta lo stato dell'istanza specificata su «Healthy», mantenendola in servizio. Qualsiasi periodo di tolleranza per il controllo dello stato di salute per il gruppo Auto Scaling non viene rispettato.

```
Set-ASInstanceHealth -HealthStatus Healthy -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldRespectGracePeriod $false
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceHealth](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **SetInstanceProtection** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SetInstanceProtection.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: abilitare l'impostazione di protezione dell'istanza per un'istanza

Questo esempio abilita la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
aws autoscaling set-instance-protection \  
  --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \  
  --auto-scaling-group-name my-asg --protected-from-scale-in
```

Questo comando non produce alcun output.

Esempio 2: per disabilitare l'impostazione di protezione dell'istanza per un'istanza

Questo esempio disattiva la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
aws autoscaling set-instance-protection \  
  --instance-ids i-061c63c5eb45f0416 \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --no-protected-from-scale-in
```

Questo comando non produce alcun output.

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceProtection](#) in AWS CLI Command Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio abilita la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Esempio 2: questo esempio disattiva la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceProtection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio abilita la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $true
```

Esempio 2: questo esempio disattiva la protezione dell'istanza per l'istanza specificata.

```
Set-ASInstanceProtection -AutoScalingGroupName my-asg -InstanceId i-12345678 -  
ProtectedFromScaleIn $false
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SetInstanceProtection](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzare **SuspendProcesses** con una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare SuspendProcesses.

CLI

AWS CLI

Per sospendere i processi di Auto Scaling

Questo esempio sospende il processo di ridimensionamento specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
aws autoscaling suspend-processes \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --scaling-processes AlarmNotification
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Sospensione e ripresa dei processi di scalabilità nella Amazon Auto Scaling](#) User Guide. EC2

- Per i dettagli sull'API, consulta Command Reference. [SuspendProcesses](#) AWS CLI

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio sospende il processo di Auto Scaling specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess  
"AlarmNotification"
```

Esempio 2: Questo esempio sospende tutti i processi di Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SuspendProcesses](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio sospende il processo di Auto Scaling specificato per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg -ScalingProcess  
"AlarmNotification"
```

Esempio 2: Questo esempio sospende tutti i processi di Auto Scaling per il gruppo Auto Scaling specificato.

```
Suspend-ASProcess -AutoScalingGroupName my-asg
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [SuspendProcesses](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, vedere. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **TerminateInstanceInAutoScalingGroup** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare `TerminateInstanceInAutoScalingGroup`.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Informazioni di base](#)
- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Terminate all instances in the Auto Scaling group in preparation for
/// deleting the group.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id of the instance to terminate.</
param>
/// <returns>A Boolean value that indicates the success or failure of
/// the operation.</returns>
public async Task<bool> TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
    string instanceId)
{
    var request = new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
    {
        InstanceId = instanceId,
        ShouldDecrementDesiredCapacity = false,
```



```

};

var response = await
_amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(request);

if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
{
    Console.WriteLine($"You have terminated the instance: {instanceId}");
    return true;
}

Console.WriteLine($"Could not terminate {instanceId}");
return false;
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
// Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
// clientConfig.region = "us-east-1";

Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
request;
request.SetInstanceId(instanceIDs[instanceNumber - 1]);
request.SetShouldDecrementDesiredCapacity(false);

```

```

        Aws::AutoScaling::Model::TerminateInstanceInAutoScalingGroupOutcome
outcome =

        autoScalingClient.TerminateInstanceInAutoScalingGroup(request);

        if (outcome.IsSuccess()) {
            std::cout << "Waiting for EC2 instance with ID '"
                << instanceIDs[instanceNumber - 1] << "' to terminate..."
                << std::endl;
        }
        else {
            std::cerr << "Error with
AutoScaling::TerminateInstanceInAutoScalingGroup. "
                << outcome.GetError().GetMessage()
                << std::endl;
        }
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Per terminare un'istanza in un gruppo Auto Scaling

Questo esempio termina l'istanza specificata dal gruppo Auto Scaling specificato senza aggiornare la dimensione del gruppo. Amazon EC2 Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva al termine dell'istanza specificata.

```

aws autoscaling terminate-instance-in-auto-scaling-group \
    --instance-id i-061c63c5eb45f0416 \
    --no-should-decrement-desired-capacity

```

Output:

```

{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "8c35d601-793c-400c-fcd0-f64a27530df7",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",

```

```

        "Description": "Terminating EC2 instance: i-061c63c5eb45f0416",
        "Cause": "",
        "StartTime": "2020-10-31T20:34:25.680Z",
        "StatusCode": "InProgress",
        "Progress": 0,
        "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-6194ea3b\",\"Availability Zone\":\
        \"us-west-2c\"}"
    }
]
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta Command [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) Reference AWS CLI .

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

public static void terminateInstanceInAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String instanceId) {
    try {
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest request =
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest.builder()
            .instanceId(instanceId)
            .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
            .build();

        autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request);
        System.out.println("You have terminated instance " + instanceId);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun terminateInstanceInAutoScalingGroup(instanceIdVal: String) {  
    val request =  
        TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest {  
            instanceId = instanceIdVal  
            shouldDecrementDesiredCapacity = false  
        }  
  
    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->  
        autoScalingClient.terminateInstanceInAutoScalingGroup(request)  
        println("You have terminated instance $instanceIdVal")  
    }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

 Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function terminateInstanceInAutoScalingGroup(
    $instanceId,
    $shouldDecrementDesiredCapacity = true,
    $attempts = 0
) {
    try {
        return $this->autoScalingClient-
>terminateInstanceInAutoScalingGroup([
            'InstanceId' => $instanceId,
            'ShouldDecrementDesiredCapacity' =>
$shouldDecrementDesiredCapacity,
        ]);
    } catch (AutoScalingException $exception) {
        if ($exception->getAwsErrorCode() == "ScalingActivityInProgress" &&
$attempts < 5) {
            error_log("Cannot terminate an instance while it is still
pending. Waiting then trying again.");
            sleep(5 * (1 + $attempts));
            return $this->terminateInstanceInAutoScalingGroup(
                $instanceId,
                $shouldDecrementDesiredCapacity,
                ++$attempts
            );
        } else {
            throw $exception;
        }
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio termina l'istanza specificata e riduce la capacità desiderata del relativo gruppo Auto Scaling in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Output:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out  
                      of service in response to a user  
                      request, shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 0  
StartTime            : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

Esempio 2: Questo esempio termina l'istanza specificata senza ridurre la capacità desiderata del relativo gruppo Auto Scaling. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Output:

```
ActivityId           : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause                : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out  
                      of service in response to a user  
                      request.  
Description          : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details              : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                      ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime              :  
Progress             : 0  
StartTime            : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode           : InProgress  
StatusMessage        :
```

```
EndTime           :  
Progress          : 0  
StartTime         : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode        : InProgress  
StatusMessage     :
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio termina l'istanza specificata e riduce la capacità desiderata del relativo gruppo Auto Scaling in modo che Auto Scaling non avvii un'istanza sostitutiva.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $true
```

Output:

```
ActivityId        : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5  
AutoScalingGroupName :  
Cause            : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out  
                  of service in response to a user  
                  request, shrinking the capacity from 2 to 1.  
Description       : Terminating EC2 instance: i-93633f9b  
Details           : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet  
                    ID":"subnet-5264e837"}  
EndTime          :  
Progress         : 0  
StartTime        : 11/22/2015 8:09:03 AM  
StatusCode        : InProgress  
StatusMessage     :
```

Esempio 2: Questo esempio termina l'istanza specificata senza ridurre la capacità desiderata del relativo gruppo Auto Scaling. Auto Scaling avvia un'istanza sostitutiva.

```
Stop-ASInstanceInAutoScalingGroup -InstanceId i-93633f9b -  
ShouldDecrementDesiredCapacity $false
```

Output:

```
ActivityId        : 2e40d9bd-1902-444c-abf3-6ea0002efdc5
```

```

AutoScalingGroupName :
Cause                  : At 2015-11-22T16:09:03Z instance i-93633f9b was taken out
                        of service in response to a user
                        request.
Description            : Terminating EC2 instance: i-93633f9b
Details                : {"Availability Zone":"us-west-2b","Subnet
                        ID":"subnet-5264e837"}
EndTime               :
Progress              : 0
StartTime              : 11/22/2015 8:09:03 AM
StatusCode             : InProgress
StatusMessage         :

```

- Per i dettagli sull'API, vedere [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
        """
        self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def terminate_instance(
        self, instance_id: str, decrease_capacity: bool
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Stops an instance.

```



```

        :param instance_id: The ID of the instance to stop.
        :param decrease_capacity: Specifies whether to decrease the desired
capacity
                                of the group. When passing True for this
parameter,
                                you can stop an instance without having a
replacement
                                instance start when the desired capacity
threshold is
                                crossed.
        :return: A dictionary containing details of the scaling activity that
occurs
                in response to this action.
        :raises ClientError: If there is an error terminating the instance.
        """
        try:
            response =
self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
                InstanceId=instance_id,
ShouldDecrementDesiredCapacity=decrease_capacity
            )
            logger.info(f"Successfully terminated instance {instance_id}.")
            return response["Activity"]

        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            logger.error(f"Failed to terminate instance {instance_id}.")
            if error_code == "ScalingActivityInProgress":
                logger.error(
                    "A scaling activity is currently in progress for the Auto
Scaling group "
                    f"associated with instance '{instance_id}'. "
                    "Please wait for the activity to complete before attempting
to terminate the instance."
                )
            elif error_code == "ResourceInUse":
                logger.error(
                    f"The instance '{instance_id}' or an associated resource is
currently in use "
                    "and cannot be terminated. "
                    "Ensure the instance is not involved in any ongoing processes
and try again."
                )

```

```
logger.error(f"Full error:\n\t{err}")
raise
```

- Per i dettagli sull'API, consulta [TerminateInstanceInAutoScalingGroup AWSSDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
pub async fn terminate_some_instance(&self) -> Result<(), ScenarioError> {
    // Retrieve a list of instances in the auto scaling group.
    let auto_scaling_group = self.get_group().await?;
    let instances = auto_scaling_group.instances();
    // Or use other logic to find an instance to terminate.
    let instance = instances.first();
    if let Some(instance) = instance {
        let instance_id = if let Some(instance_id) = instance.instance_id() {
            instance_id
        } else {
            return Err(ScenarioError::with("Missing instance id"));
        };
        let termination = self
            .ec2
            .terminate_instances()
            .instance_ids(instance_id)
            .send()
            .await;
        if let Err(err) = termination {
            Err(ScenarioError::new(
                "There was a problem terminating an instance",
                &err,
            ))
        }
    }
}
```

```

        } else {
            Ok(())
        }
    } else {
        Err(ScenarioError::with("There was no instance to terminate"))
    }
}

async fn get_group(&self) -> Result<AutoScalingGroup, ScenarioError> {
    let describe_auto_scaling_groups = self
        .autoscaling
        .describe_auto_scaling_groups()
        .auto_scaling_group_names(self.auto_scaling_group_name.clone())
        .send()
        .await;

    if let Err(err) = describe_auto_scaling_groups {
        return Err(ScenarioError::new(
            format!(
                "Failed to get status of autoscaling group {}",
                self.auto_scaling_group_name.clone()
            )
            .as_str(),
            &err,
        ));
    }

    let describe_auto_scaling_groups_output =
describe_auto_scaling_groups.unwrap();
    let auto_scaling_groups =
describe_auto_scaling_groups_output.auto_scaling_groups();
    let auto_scaling_group = auto_scaling_groups.first();

    if auto_scaling_group.is_none() {
        return Err(ScenarioError::with(format!(
            "Could not find autoscaling group {}",
            self.auto_scaling_group_name.clone()
        )));
    }

    Ok(auto_scaling_group.unwrap().clone())
}

```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Utilizzo **UpdateAutoScalingGroup** con un AWS SDK o una CLI

Gli esempi di codice seguenti mostrano come utilizzare UpdateAutoScalingGroup.

Gli esempi di operazioni sono estratti di codice da programmi più grandi e devono essere eseguiti nel contesto. È possibile visualizzare questa operazione nel contesto nei seguenti esempi di codice:

- [Informazioni di base](#)
- [Creazione e gestione di un servizio resiliente](#)

.NET

SDK per .NET (v4)

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
/// <summary>
/// Update the capacity of an Auto Scaling group.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the Auto Scaling group.</param>
/// <param name="launchTemplateName">The name of the EC2 launch template.</
param>
/// <param name="maxSize">The maximum number of instances that can be
/// created for the Auto Scaling group.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> UpdateAutoScalingGroupAsync(
    string groupName,
    string launchTemplateName,
```

```
int maxSize)
{
    var templateSpecification = new LaunchTemplateSpecification
    {
        LaunchTemplateName = launchTemplateName,
    };

    var groupRequest = new UpdateAutoScalingGroupRequest
    {
        MaxSize = maxSize,
        AutoScalingGroupName = groupName,
        LaunchTemplate = templateSpecification,
    };

    var response = await
        _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(groupRequest);
    if (response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK)
    {
        Console.WriteLine($"You successfully updated the Auto Scaling group {groupName}.");
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [UpdateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per .NET API Reference.

C++

SDK per C++

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::AutoScaling::AutoScalingClient autoScalingClient(clientConfig);

    Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupRequest request;
    request.SetAutoScalingGroupName(groupName);
    request.SetMaxSize(3);

    Aws::AutoScaling::Model::UpdateAutoScalingGroupOutcome outcome =
        autoScalingClient.UpdateAutoScalingGroup(request);

    if (!outcome.IsSuccess()) {
        std::cerr << "Error with AutoScaling::UpdateAutoScalingGroup. "
                    << outcome.GetError().GetMessage()
                    << std::endl;
    }

```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [UpdateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per C++ API Reference.

CLI

AWS CLI

Esempio 1: Per aggiornare i limiti di dimensione di un gruppo di Auto Scaling

Questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato con una dimensione minima di 2 e una dimensione massima di 10.

```

aws autoscaling update-auto-scaling-group \
  --auto-scaling-group-name my-asg \
  --min-size 2 \
  --max-size 10

```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Impostazione dei limiti di capacità per il tuo gruppo Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 2: aggiungere i controlli di integrità di Elastic Load Balancing e specificare quali zone di disponibilità e sottoreti utilizzare

Questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per aggiungere i controlli di integrità Elastic Load Balancing. Questo comando aggiorna anche il valore di `--vpc-zone-identifier` con un elenco di sottoreti IDs in più zone di disponibilità.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --health-check-type ELB \  
  --health-check-grace-period 600 \  
  --vpc-zone-identifier "subnet-5ea0c127,subnet-6194ea3b,subnet-c934b782"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Elastic Load Balancing e Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

Esempio 3: per aggiornare il gruppo di collocamento e la politica di cessazione

Questo esempio aggiorna il gruppo di collocamento e la politica di licenziamento da utilizzare.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --placement-group my-placement-group \  
  --termination-policies "OldestInstance"
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Esempio 4: per utilizzare la versione più recente del modello di lancio

Questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare la versione più recente del modello di avvio specificato.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --launch-template LaunchTemplateId=lt-1234567890abcde12,Version='$Latest'
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Launch templates](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 5: per utilizzare una versione specifica del modello di lancio

Questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare una versione specifica di un modello di avvio anziché la versione più recente o predefinita.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \  
  --auto-scaling-group-name my-asg \  
  --launch-template LaunchTemplateName=my-template-for-auto-scaling,Version='2'
```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta [Launch templates](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

Esempio 6: definire una politica a istanze miste e abilitare il ribilanciamento della capacità

Questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare una politica di istanze miste e consente il ribilanciamento della capacità. Questa struttura consente di specificare gruppi con capacità Spot e On-Demand e utilizzare modelli di avvio diversi per architetture diverse.

```
aws autoscaling update-auto-scaling-group \  
  --cli-input-json file://~/config.json
```

Contenuto di config.json.

```
{  
  "AutoScalingGroupName": "my-asg",  
  "CapacityRebalance": true,  
  "MixedInstancesPolicy": {  
    "LaunchTemplate": {  
      "LaunchTemplateSpecification": {  
        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-x86",  
        "Version": "$Latest"  
      },  
      "Overrides": [  
        {  
          "InstanceType": "c6g.large",  
          "LaunchTemplateSpecification": {
```



```

        "LaunchTemplateName": "my-launch-template-for-arm",
        "Version": "$Latest"
    },
    {
        "InstanceType": "c5.large"
    },
    {
        "InstanceType": "c5a.large"
    }
]
},
"InstancesDistribution": {
    "OnDemandPercentageAboveBaseCapacity": 50,
    "SpotAllocationStrategy": "capacity-optimized"
}
}

```

Questo comando non produce alcun output.

Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi di Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

- Per i dettagli sull'API, consulta AWS CLI Command [UpdateAutoScalingGroup](#) Reference.

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

public static void updateAutoScalingGroup(AutoScalingClient
autoScalingClient, String groupName,
    String launchTemplateName) {
    try {
        AutoScalingWaiter waiter = autoScalingClient.waiter();

```

```
        LaunchTemplateSpecification templateSpecification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
        .launchTemplateName(launchTemplateName)
        .build();

        UpdateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
UpdateAutoScalingGroupRequest.builder()
        .maxSize(3)
        .autoScalingGroupName(groupName)
        .launchTemplate(templateSpecification)
        .build();

        autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest);
        DescribeAutoScalingGroupsRequest groupsRequest =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
        .autoScalingGroupNames(groupName)
        .build();

        WaiterResponse<DescribeAutoScalingGroupsResponse> waiterResponse =
waiter
        .waitUntilGroupInService(groupsRequest);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        System.out.println("You successfully updated the auto scaling group
" + groupName);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [UpdateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK for Java 2.x API Reference.

Kotlin

SDK per Kotlin

Note

C'è altro su GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
suspend fun updateAutoScalingGroup(  
    groupName: String,  
    launchTemplateNameVal: String,  
    serviceLinkedRoleARNVal: String,  
) {  
    val templateSpecification =  
        LaunchTemplateSpecification {  
            launchTemplateName = launchTemplateNameVal  
        }  
  
    val groupRequest =  
        UpdateAutoScalingGroupRequest {  
            maxSize = 3  
            serviceLinkedRoleArn = serviceLinkedRoleARNVal  
            autoScalingGroupName = groupName  
            launchTemplate = templateSpecification  
        }  
  
    val groupsRequestWaiter =  
        DescribeAutoScalingGroupsRequest {  
            autoScalingGroupNames = listOf(groupName)  
        }  
  
    AutoScalingClient { region = "us-east-1" }.use { autoScalingClient ->  
        autoScalingClient.updateAutoScalingGroup(groupRequest)  
        autoScalingClient.waitUntilGroupExists(groupsRequestWaiter)  
        println("You successfully updated the Auto Scaling group $groupName")  
    }  
}
```

- Per i dettagli sull'API, [UpdateAutoScalingGroup](#) consulta AWS SDK for Kotlin API reference.

PHP

SDK per PHP

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
public function updateAutoScalingGroup($autoScalingGroupName, $args)
{
    if (array_key_exists('MaxSize', $args)) {
        $maxSize = ['MaxSize' => $args['MaxSize']];
    } else {
        $maxSize = [];
    }
    if (array_key_exists('MinSize', $args)) {
        $minSize = ['MinSize' => $args['MinSize']];
    } else {
        $minSize = [];
    }
    $parameters = ['AutoScalingGroupName' => $autoScalingGroupName];
    $parameters = array_merge($parameters, $minSize, $maxSize);
    return $this->autoScalingClient->updateAutoScalingGroup($parameters);
}
```

- Per i dettagli sull'API, consulta la [UpdateAutoScalingGroup](#) sezione AWS SDK per PHP API Reference.

PowerShell

Strumenti per PowerShell V4

Esempio 1: Questo esempio aggiorna la dimensione minima e massima del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Esempio 2: questo esempio aggiorna il periodo di cooldown predefinito del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Esempio 3: questo esempio aggiorna le zone di disponibilità del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Esempio 4: questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare i controlli di integrità Elastic Load Balancing.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -  
HealthCheckGracePeriod 60
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [UpdateAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V4).

Strumenti per V5 PowerShell

Esempio 1: Questo esempio aggiorna la dimensione minima e massima del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -MaxSize 5 -MinSize 1
```

Esempio 2: questo esempio aggiorna il periodo di cooldown predefinito del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -DefaultCooldown 10
```

Esempio 3: questo esempio aggiorna le zone di disponibilità del gruppo Auto Scaling specificato.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -AvailabilityZone @("us-west-2a", "us-west-2b")
```

Esempio 4: questo esempio aggiorna il gruppo Auto Scaling specificato per utilizzare i controlli di integrità Elastic Load Balancing.

```
Update-ASAutoScalingGroup -AutoScalingGroupName my-asg -HealthCheckType ELB -
HealthCheckGracePeriod 60
```

- Per i dettagli sull'API, vedere [UpdateAutoScalingGroup](#) in AWS Strumenti per PowerShell Cmdlet Reference (V5).

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è altro su [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```
class AutoScalingWrapper:
    """Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling actions."""

    def __init__(self, autoscaling_client):
        """
        :param autoscaling_client: A Boto3 Amazon EC2 Auto Scaling client.
        """
        self.autoscaling_client = autoscaling_client

    def update_group(self, group_name: str, **kwargs: Any) -> None:
        """
        Updates an Auto Scaling group.

        :param group_name: The name of the group to update.
        :param kwargs: Keyword arguments to pass through to the service.
        :return: None
        :raises ClientError: If there is an error updating the Auto Scaling
        group.
        """
        try:
            self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
```

```

        AutoScalingGroupName=group_name, **kwargs
    )
    logger.info(f"Successfully updated Auto Scaling group {group_name}.")

except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    logger.error(f"Failed to update Auto Scaling group {group_name}.")
    if error_code == "ResourceInUse":
        logger.error(
            "The Auto Scaling group '%s' is currently in use and cannot
be modified. Please try again later.",
            group_name,
        )
    elif error_code == "ScalingActivityInProgress":
        logger.error(
            f"A scaling activity is currently in progress for the Auto
Scaling group '{group_name}'."
            "Please wait for the activity to complete before attempting
to update the group."
        )
    logger.error(f"Full error:\n\t{err}")
    raise

```

- Per i dettagli sull'API, consulta [UpdateAutoScalingGroup AWS SDK for Python \(Boto3\) API Reference](#).

Rust

SDK per Rust

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

```

async fn update_group(client: &Client, name: &str, size: i32) -> Result<(),
Error> {
    client

```

```
        .update_auto_scaling_group()  
        .auto_scaling_group_name(name)  
        .max_size(size)  
        .send()  
        .await?;  
  
    println!("Updated AutoScaling group");  
  
    Ok(())  
}
```

- Per i dettagli sulle API, consulta la [UpdateAutoScalingGroup](#) guida di riferimento all'API AWS SDK for Rust.

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Scenari per l'utilizzo dell'Auto Scaling AWS SDKs

I seguenti esempi di codice mostrano come implementare scenari comuni in Auto Scaling con. AWS SDKs Questi scenari mostrano come eseguire attività specifiche richiamando più funzioni all'interno di Auto Scaling o combinandole con altre. Servizi AWS Ogni scenario include un collegamento al codice sorgente completo, dove è possibile trovare le istruzioni su come configurare ed eseguire il codice.

Gli scenari sono relativi a un livello intermedio di esperienza per aiutarti a comprendere le azioni di servizio nel contesto.

Esempi

- [Crea e gestisci un servizio resiliente utilizzando un SDK AWS](#)

Crea e gestisci un servizio resiliente utilizzando un SDK AWS

I seguenti esempi di codice mostrano come creare un servizio web con bilanciamento del carico che restituisca consigli su libri, film e canzoni. L'esempio mostra come il servizio risponde ai guasti e spiega come ristrutturarlo per una maggiore resilienza in caso di guasti.

- Utilizza un gruppo Amazon EC2 Auto Scaling per creare istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) basate su un modello di avvio e per mantenere il numero di istanze in un intervallo specificato.
- Gestisci e distribuisce le richieste HTTP con Elastic Load Balancing.
- Monitora lo stato delle istanze in un gruppo con dimensionamento automatico e inoltra le richieste soltanto alle istanze integre.
- Esegui un server web Python su ogni EC2 istanza per gestire le richieste HTTP. Il server Web risponde con consigli e controlli dell'integrità.
- Simula un servizio di raccomandazione con una tabella Amazon DynamoDB.
- Controlla la risposta del server web alle richieste e ai controlli di integrità aggiornando AWS Systems Manager i parametri.

.NET

SDK per .NET

Note

C'è altro su. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui lo scenario interattivo al prompt dei comandi.

```
static async Task Main(string[] args)
{
    _configuration = new ConfigurationBuilder()
        .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory())
        .AddJsonFile("settings.json") // Load settings from .json file.
        .AddJsonFile("settings.local.json",
            true) // Optionally, load local settings.
        .Build();

    // Set up dependency injection for the AWS services.
    using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args)
        .ConfigureLogging(logging =>
            logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug)
```

```

        .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Information)
        .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft",
LogLevel.Trace))
    .ConfigureServices((_, services) =>
        services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>()
        .AddAWSService<IAmazonDynamoDB>()
        .AddAWSService<IAmazonElasticLoadBalancingV2>()
        .AddAWSService<IAmazonSimpleSystemsManagement>()
        .AddAWSService<IAmazonAutoScaling>()
        .AddAWSService<IAmazonEC2>()
        .AddTransient<AutoScalerWrapper>()
        .AddTransient<ElasticLoadBalancerWrapper>()
        .AddTransient<SmParameterWrapper>()
        .AddTransient<Recommendations>()
        .AddSingleton<IConfiguration>(_configuration)
    )
    .Build();

ServicesSetup(host);
ResourcesSetup();

try
{
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Welcome to the Resilient Architecture Example
Scenario.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    await Deploy(true);

    Console.WriteLine("Now let's begin the scenario.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    await Demo(true);

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Finally, let's clean up our resources.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

    await DestroyResources(true);

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Resilient Architecture Example Scenario is
complete.");
    Console.WriteLine(new string('-', 80));

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine($"There was a problem running the scenario:
{ex.Message}");
        await DestroyResources(true);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
    }
}

/// <summary>
/// Setup any common resources, also used for integration testing.
/// </summary>
public static void ResourcesSetup()
{
    _httpClient = new HttpClient();
}

/// <summary>
/// Populate the services for use within the console application.
/// </summary>
/// <param name="host">The services host.</param>
private static void ServicesSetup(IHost host)
{
    _elasticLoadBalancerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<ElasticLoadBalancerWrapper>();
    _iamClient =
host.Services.GetRequiredService<IAmazonIdentityManagementService>();
    _recommendations = host.Services.GetRequiredService<Recommendations>();
    _autoScalerWrapper =
host.Services.GetRequiredService<AutoScalerWrapper>();
    _smParameterWrapper =
host.Services.GetRequiredService<SmParameterWrapper>();
}

/// <summary>
/// Deploy necessary resources for the scenario.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run as interactive.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public static async Task<bool> Deploy(bool interactive)
{
    var protocol = "HTTP";

```

```
var port = 80;
var sshPort = 22;

Console.WriteLine(
    "\nFor this demo, we'll use the AWS SDK for .NET to create several
AWS resources\n" +
    "to set up a load-balanced web service endpoint and explore some ways
to make it resilient\n" +
    "against various kinds of failures.\n\n" +
    "Some of the resources create by this demo are:\n");

Console.WriteLine(
    "\t* A DynamoDB table that the web service depends on to provide
book, movie, and song recommendations.");
Console.WriteLine(
    "\t* An EC2 launch template that defines EC2 instances that each
contain a Python web server.");
Console.WriteLine(
    "\t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances across
several Availability Zones.");
Console.WriteLine(
    "\t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that targets the
Auto Scaling group to distribute requests.");
Console.WriteLine(new string('-', 80));
Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
if (interactive)
    Console.ReadLine();

// Create and populate the DynamoDB table.
var databaseTableName = _configuration["databaseName"];
var recommendationsPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
    "recommendations_objects.json");
Console.WriteLine($"Creating and populating a DynamoDB table named
{databaseTableName}.");
await _recommendations.CreateDatabaseWithName(databaseTableName);
await _recommendations.PopulateDatabase(databaseTableName,
recommendationsPath);
Console.WriteLine(new string('-', 80));

// Create the EC2 Launch Template.

Console.WriteLine(
```

```

        $"Creating an EC2 launch template that runs
'server_startup_script.sh' when an instance starts.\n"
        + "\nThis script starts a Python web server defined in the
'server.py' script. The web server\n"
        + "listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.\n"
        + "For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to\n"
        + "run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.");
        Console.WriteLine(
            "\nThe template also defines an IAM policy that each instance uses to
assume a role that grants\n"
            + "permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters\n"
            + "that control the flow of the demo.");

        var startupScriptPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "server_startup_script.sh");
        var instancePolicyPath = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
            "instance_policy.json");
        await _autoScalerWrapper.CreateTemplate(startupScriptPath,
            instancePolicyPath);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        Console.WriteLine(
            "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different\n"
            + "Availability Zone.\n");
        var zones = await _autoScalerWrapper.DescribeAvailabilityZones();
        await _autoScalerWrapper.CreateGroupOfSize(3,
            _autoScalerWrapper.GroupName, zones);
        Console.WriteLine(new string('-', 80));

        Console.WriteLine(
            "At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for\n"
            + "HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.\n");

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue.");
        if (interactive)
            Console.ReadLine();

```

```

        Console.WriteLine("Creating variables that control the flow of the
demo.");
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(
            "\nCreating an Elastic Load Balancing target group and load balancer.
The target group\n"
            + "defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a\n"
            + "single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.");

        var defaultVpc = await _autoScalerWrapper.GetDefaultVpc();
        var subnets = await
_autoScalerWrapper.GetAllVpcSubnetsForZones(defaultVpc.VpcId, zones);
        var subnetIds = subnets.Select(s => s.SubnetId).ToList();
        var targetGroup = await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateTargetGroupOnVpc(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGro
protocol, port, defaultVpc.VpcId);

        await
_elasticLoadBalancerWrapper.CreateLoadBalancerAndListener(_elasticLoadBalancerWrapper.Lo
subnetIds, targetGroup);
        await
_autoScalerWrapper.AttachLoadBalancerToGroup(_autoScalerWrapper.GroupName,
targetGroup.TargetGroupArn);
        Console.WriteLine("\nVerifying access to the load balancer endpoint...");
        var endPoint = await
_elasticLoadBalancerWrapper.GetEndpointForLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper
        var loadBalancerAccess = await
_elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);

        if (!loadBalancerAccess)
        {
            Console.WriteLine("\nCouldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");

            var ipString = await _httpClient.GetStringAsync("https://
checkip.amazonaws.com");
            ipString = ipString.Trim();

            var defaultSecurityGroup = await
_autoScalerWrapper.GetDefaultSecurityGroupForVpc(defaultVpc);

```

```

        var portIsOpen =
            _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, port,
                ipString);

        var sshPortIsOpen =
            _autoScalerWrapper.VerifyInboundPortForGroup(defaultSecurityGroup, sshPort,
                ipString);

        if (!portIsOpen)
        {
            Console.WriteLine(
                "\nFor this example to work, the default security group for
your default VPC must\n"
                + "allows access from this computer. You can either add it
automatically from this\n"
                + "example or add it yourself using the AWS Management
Console.\n");

            if (!interactive || GetYesNoResponse(
                "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound traffic from your computer's IP address?"))
            {
                await
                _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, port,
                    ipString);
            }
        }

        if (!sshPortIsOpen)
        {
            if (!interactive || GetYesNoResponse(
                "Do you want to add a rule to the security group to allow
inbound SSH traffic for debugging from your computer's IP address?"))
            {
                await
                _autoScalerWrapper.OpenInboundPort(defaultSecurityGroup.GroupId, sshPort,
                    ipString);
            }
        }

        loadBalancerAccess = await
        _elasticLoadBalancerWrapper.VerifyLoadBalancerEndpoint(endPoint);
    }

    if (loadBalancerAccess)
    {

```

```

        Console.WriteLine("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
        Console.WriteLine($"\\thttp://{endPoint}\\n");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine(
            "\\nCouldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Troubleshoot by\\n"
            + "manually verifying that your VPC and security group are
configured correctly and that\\n"
            + "you can successfully make a GET request to the load balancer
endpoint:\\n");
        Console.WriteLine($"\\thttp://{endPoint}\\n");
    }
    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
    if (interactive)
        Console.ReadLine();
    return true;
}

/// <summary>
/// Demonstrate the steps of the scenario.
/// </summary>
/// <param name="interactive">True to run as an interactive scenario.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public static async Task<bool> Demo(bool interactive)
{
    var ssmOnlyPolicy = Path.Join(_configuration["resourcePath"],
        "ssm_only_policy.json");

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    Console.WriteLine("Resetting parameters to starting values for demo.");
    await _smParameterWrapper.Reset();

    Console.WriteLine("\\nThis part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system\\n" +
        "to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient\\n" +
        "architecture can keep the web service running in spite
of these failures.");
    Console.WriteLine(new string('-', 88));

```



```
        Console.WriteLine("At the start, the load balancer endpoint returns  
recommendations and reports that all targets are healthy.");  
        if (interactive)  
            await DemoActionChoices();  
  
        Console.WriteLine($"The web service running on the EC2 instances gets  
recommendations by querying a DynamoDB table.\n" +  
            $"The table name is contained in a Systems Manager  
parameter named '{_smParameterWrapper.TableParameter}'.\n" +  
            $"To simulate a failure of the recommendation service,  
let's set this parameter to name a non-existent table.\n");  
        await  
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,  
"this-is-not-a-table");  
        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer  
endpoint returns a failure code. But, the service reports as\n" +  
            "healthy to the load balancer because shallow health  
checks don't check for failure of the recommendation service.");  
        if (interactive)  
            await DemoActionChoices();  
  
        Console.WriteLine("Instead of failing when the recommendation service  
fails, the web service can return a static response.");  
        Console.WriteLine("While this is not a perfect solution, it presents the  
customer with a somewhat better experience than failure.");  
  
        await  
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.FailureResponseParameter,  
"static");  
  
        Console.WriteLine("\nNow, sending a GET request to the load balancer  
endpoint returns a static response.");  
        Console.WriteLine("The service still reports as healthy because health  
checks are still shallow.");  
        if (interactive)  
            await DemoActionChoices();  
  
        Console.WriteLine("Let's reinstate the recommendation service.\n");  
        await  
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,  
_smParameterWrapper.TableName);  
        Console.WriteLine(  
            "\nLet's also substitute bad credentials for one of the instances in  
the target group so that it can't\n" +
```

```

        "access the DynamoDB recommendation table.\n"
    );
    await _autoScalerWrapper.CreateInstanceProfileWithName(
        _autoScalerWrapper.BadCredsPolicyName,
        _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName,
        _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
        ssmOnlyPolicy,
        new List<string> { "AmazonSSMManagedInstanceCore" }
    );
    var instances = await
        _autoScalerWrapper.GetInstancesByGroupName(_autoScalerWrapper.GroupName);
    var badInstanceId = instances.First();
    var instanceProfile = await
        _autoScalerWrapper.GetInstanceProfile(badInstanceId);
    Console.WriteLine(
        $"Replacing the profile for instance {badInstanceId} with a profile
that contains\n" +
        "bad credentials...\n"
    );
    await _autoScalerWrapper.ReplaceInstanceProfile(
        badInstanceId,
        _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
        instanceProfile.AssociationId
    );
    Console.WriteLine(
        "Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
either a recommendation or a static response,\n" +
        "depending on which instance is selected by the load balancer.\n"
    );
    if (interactive)
        await DemoActionChoices();

    Console.WriteLine("\nLet's implement a deep health check. For this demo,
a deep health check tests whether");
    Console.WriteLine("the web service can access the DynamoDB table that it
depends on for recommendations. Note that");
    Console.WriteLine("the deep health check is only for ELB routing and not
for Auto Scaling instance health.");
    Console.WriteLine("This kind of deep health check is not recommended for
Auto Scaling instance health, because it");
    Console.WriteLine("risks accidental termination of all instances in the
Auto Scaling group when a dependent service fails.");

```

```
        Console.WriteLine("\nBy implementing deep health checks, the load  
balancer can detect when one of the instances is failing");  
        Console.WriteLine("and take that instance out of rotation.");  
  
        await  
_smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.HealthCheckParameter,  
"deep");  
  
        Console.WriteLine($" \nNow, checking target health indicates that the  
instance with bad credentials ({badInstanceId})");  
        Console.WriteLine("is unhealthy. Note that it might take a minute or two  
for the load balancer to detect the unhealthy");  
        Console.WriteLine("instance. Sending a GET request to the load balancer  
endpoint always returns a recommendation, because");  
        Console.WriteLine("the load balancer takes unhealthy instances out of its  
rotation.");  
  
        if (interactive)  
            await DemoActionChoices();  
  
        Console.WriteLine("\nBecause the instances in this demo are controlled by  
an auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy");  
        Console.WriteLine("instance is to terminate it and let the auto scaler  
start a new instance to replace it.");  
  
        await _autoScalerWrapper.TryTerminateInstanceById(badInstanceId);  
  
        Console.WriteLine($" \nEven while the instance is terminating and the new  
instance is starting, sending a GET");  
        Console.WriteLine("request to the web service continues to get a  
successful recommendation response because");  
        Console.WriteLine("starts and reports as healthy, it is included in the  
load balancing rotation.");  
        Console.WriteLine("Note that terminating and replacing an instance  
typically takes several minutes, during which time you");  
        Console.WriteLine("can see the changing health check status until the new  
instance is running and healthy.");  
  
        if (interactive)  
            await DemoActionChoices();  
  
        Console.WriteLine("\nIf the recommendation service fails now, deep health  
checks mean all instances report as unhealthy.");
```

```

        await
        _smParameterWrapper.PutParameterByName(_smParameterWrapper.TableParameter,
        "this-is-not-a-table");

        Console.WriteLine($"\\nWhen all instances are unhealthy, the load balancer
        continues to route requests even to");
        Console.WriteLine("unhealthy instances, allowing them to fail open and
        return a static response rather than fail");
        Console.WriteLine("closed and report failure to the customer.");

        if (interactive)
            await DemoActionChoices();
        await _smParameterWrapper.Reset();

        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        return true;
    }

    /// <summary>
    /// Clean up the resources from the scenario.
    /// </summary>
    /// <param name="interactive">True to ask the user for cleanup.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public static async Task<bool> DestroyResources(bool interactive)
    {
        Console.WriteLine(new string('-', 80));
        Console.WriteLine(
            "To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your account,
we can clean up all AWS resources\\n" +
            "that were created for this demo."
        );

        if (!interactive || GetYesNoResponse("Do you want to clean up all demo
resources? (y/n) "))
        {
            await
            _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteLoadBalancerByName(_elasticLoadBalancerWrapper.LoadBal
            await
            _elasticLoadBalancerWrapper.DeleteTargetGroupByName(_elasticLoadBalancerWrapper.TargetGr
            await
            _autoScalerWrapper.TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(_autoScalerWrapper.GroupNa
            await
            _autoScalerWrapper.DeleteKeyPairByName(_autoScalerWrapper.KeyPairName);

```

```

        await
        _autoScalerWrapper.DeleteTemplateByName(_autoScalerWrapper.LaunchTemplateName);
        await _autoScalerWrapper.DeleteInstanceProfile(
            _autoScalerWrapper.BadCredsProfileName,
            _autoScalerWrapper.BadCredsRoleName
        );
        await
        _recommendations.DestroyDatabaseByName(_recommendations.TableName);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine(
            "Ok, we'll leave the resources intact.\n" +
            "Don't forget to delete them when you're done with them or you
            might incur unexpected charges."
        );
    }

    Console.WriteLine(new string('-', 80));
    return true;
}

```

Crea una classe che racchiuda le azioni di Auto Scaling e EC2 Amazon.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management methods.
/// </summary>
public class AutoScalerWrapper
{
    private readonly IAmazonAutoScaling _amazonAutoScaling;
    private readonly IAmazonEC2 _amazonEc2;
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement _amazonSsm;
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _amazonIam;
    private readonly ILogger<AutoScalerWrapper> _logger;

    private readonly string _instanceType = "";
    private readonly string _amiParam = "";
    private readonly string _launchTemplateName = "";
    private readonly string _groupName = "";
    private readonly string _instancePolicyName = "";
    private readonly string _instanceRoleName = "";
    private readonly string _instanceProfileName = "";
}

```

```

private readonly string _badCredsProfileName = "";
private readonly string _badCredsRoleName = "";
private readonly string _badCredsPolicyName = "";
private readonly string _keyPairName = "";

public string GroupName => _groupName;
public string KeyPairName => _keyPairName;
public string LaunchTemplateName => _launchTemplateName;
public string InstancePolicyName => _instancePolicyName;
public string BadCredsProfileName => _badCredsProfileName;
public string BadCredsRoleName => _badCredsRoleName;
public string BadCredsPolicyName => _badCredsPolicyName;

/// <summary>
/// Constructor for the AutoScalerWrapper.
/// </summary>
/// <param name="amazonAutoScaling">The injected AutoScaling client.</param>
/// <param name="amazonEc2">The injected EC2 client.</param>
/// <param name="amazonIam">The injected IAM client.</param>
/// <param name="amazonSsm">The injected SSM client.</param>
public AutoScalerWrapper(
    IAmazonAutoScaling amazonAutoScaling,
    IAmazonEC2 amazonEc2,
    IAmazonSimpleSystemsManagement amazonSsm,
    IAmazonIdentityManagementService amazonIam,
    IConfiguration configuration,
    ILogger<AutoScalerWrapper> logger)
{
    _amazonAutoScaling = amazonAutoScaling;
    _amazonEc2 = amazonEc2;
    _amazonSsm = amazonSsm;
    _amazonIam = amazonIam;
    _logger = logger;

    var prefix = configuration["resourcePrefix"];
    _instanceType = configuration["instanceType"];
    _amiParam = configuration["amiParam"];

    _launchTemplateName = prefix + "-template";
    _groupName = prefix + "-group";
    _instancePolicyName = prefix + "-pol";
    _instanceRoleName = prefix + "-role";
    _instanceProfileName = prefix + "-prof";
    _badCredsPolicyName = prefix + "-bc-pol";

```

```

        _badCredsRoleName = prefix + "-bc-role";
        _badCredsProfileName = prefix + "-bc-prof";
        _keyPairName = prefix + "-key-pair";
    }

    /// <summary>
    /// Create a policy, role, and profile that is associated with instances with
    a specified name.
    /// An instance's associated profile defines a role that is assumed by the
    /// instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions
    granted to
    /// clients that run on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="policyName">Name to use for the policy.</param>
    /// <param name="roleName">Name to use for the role.</param>
    /// <param name="profileName">Name to use for the profile.</param>
    /// <param name="ssmOnlyPolicyFile">Path to a policy file for SSM.</param>
    /// <param name="awsManagedPolicies">AWS Managed policies to be attached to
    the role.</param>
    /// <returns>The Arn of the profile.</returns>
    public async Task<string> CreateInstanceProfileWithName(
        string policyName,
        string roleName,
        string profileName,
        string ssmOnlyPolicyFile,
        List<string>? awsManagedPolicies = null)
    {

        var assumeRoleDoc = "{" +
            "\"Version\": \"2012-10-17\", " +
            "\"Statement\": [{" +
                "\"Effect\": \"Allow\", " +
                "\"Principal\": { " +
                "\"Service\": [ " +
                    "\"ec2.amazonaws.com\" " +
                "]" +
                }, " +
            "\"Action\": \"sts:AssumeRole\" " +
            "]" +
            "}";

        var policyDocument = await File.ReadAllTextAsync(ssmOnlyPolicyFile);

        var policyArn = "";

```

```
try
{
    var createPolicyResult = await _amazonIam.CreatePolicyAsync(
        new CreatePolicyRequest
        {
            PolicyName = policyName,
            PolicyDocument = policyDocument
        });
    policyArn = createPolicyResult.Policy.Arn;
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    // The policy already exists, so we look it up to get the Arn.
    var policiesPaginator = _amazonIam.Paginators.ListPolicies(
        new ListPoliciesRequest()
        {
            Scope = PolicyScopeType.Local
        });
    // Get the entire list using the paginator.
    await foreach (var policy in policiesPaginator.Policies)
    {
        if (policy.PolicyName.Equals(policyName))
        {
            policyArn = policy.Arn;
        }
    }

    if (policyArn == null)
    {
        throw new InvalidOperationException("Policy not found");
    }
}

try
{
    await _amazonIam.CreateRoleAsync(new CreateRoleRequest()
    {
        RoleName = roleName,
        AssumeRolePolicyDocument = assumeRoleDoc,
    });
    await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new AttachRolePolicyRequest()
    {
        RoleName = roleName,
```



```

        PolicyArn = policyArn
    });
    if (awsManagedPolicies != null)
    {
        foreach (var awsPolicy in awsManagedPolicies)
        {
            await _amazonIam.AttachRolePolicyAsync(new
AttachRolePolicyRequest()
            {
                PolicyArn = $"arn:aws:iam::aws:policy/{awsPolicy}",
                RoleName = roleName
            });
        }
    }
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine("Role already exists.");
}

string profileArn = "";
try
{
    var profileCreateResponse = await
_amazonIam.CreateInstanceProfileAsync(
        new CreateInstanceProfileRequest()
        {
            InstanceProfileName = profileName
        });
    // Allow time for the profile to be ready.
    profileArn = profileCreateResponse.InstanceProfile.Arn;
    Thread.Sleep(10000);
    await _amazonIam.AddRoleToInstanceProfileAsync(
        new AddRoleToInstanceProfileRequest()
        {
            InstanceProfileName = profileName,
            RoleName = roleName
        });
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine("Policy already exists.");
    var profileGetResponse = await _amazonIam.GetInstanceProfileAsync(

```

```

        new GetInstanceProfileRequest()
        {
            InstanceProfileName = profileName
        });
        profileArn = profileGetResponse.InstanceProfile.Arn;
    }
    return profileArn;
}

/// <summary>
/// Create a new key pair and save the file.
/// </summary>
/// <param name="newKeyPairName">The name of the new key pair.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task CreateKeyPair(string newKeyPairName)
{
    try
    {
        var keyResponse = await _amazonEc2.CreateKeyPairAsync(
            new CreateKeyPairRequest() { KeyName = newKeyPairName });
        await File.WriteAllTextAsync($"{newKeyPairName}.pem",
            keyResponse.KeyPair.KeyMaterial);
        Console.WriteLine($"Created key pair {newKeyPairName}.");
    }
    catch (AlreadyExistsException)
    {
        Console.WriteLine("Key pair already exists.");
    }
}

/// <summary>
/// Delete the key pair and file by name.
/// </summary>
/// <param name="deleteKeyPairName">The key pair to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteKeyPairByName(string deleteKeyPairName)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.DeleteKeyPairAsync(
            new DeleteKeyPairRequest() { KeyName = deleteKeyPairName });
        File.Delete($"{deleteKeyPairName}.pem");
    }
    catch (FileNotFoundException)

```

```

        {
            Console.WriteLine($"Key pair {deleteKeyName} not found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
    Scaling.
    /// The launch template specifies a Bash script in its user data field that
    runs after
    /// the instance is started. This script installs the Python packages and
    starts a Python
    /// web server on the instance.
    /// </summary>
    /// <param name="startupScriptPath">The path to a Bash script file that is
    run.</param>
    /// <param name="instancePolicyPath">The path to a permissions policy to
    create and attach to the profile.</param>
    /// <returns>The template object.</returns>
    public async Task<Amazon.EC2.Model.LaunchTemplate> CreateTemplate(string
    startupScriptPath, string instancePolicyPath)
    {
        try
        {
            await CreateKeyPair(_keyPairName);
            await CreateInstanceProfileWithName(_instancePolicyName,
            _instanceRoleName,
                _instanceProfileName, instancePolicyPath);

            var startServerText = await File.ReadAllTextAsync(startupScriptPath);
            var plainTextBytes =
            System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(startServerText);

            var amiLatest = await _amazonSsm.GetParameterAsync(
                new GetParameterRequest() { Name = _amiParam });
            var amiId = amiLatest.Parameter.Value;
            var launchTemplateResponse = await
            _amazonEc2.CreateLaunchTemplateAsync(
                new CreateLaunchTemplateRequest()
                {
                    LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                    LaunchTemplateData = new RequestLaunchTemplateData()
                    {
                        InstanceType = _instanceType,

```

```

        ImageId = amiId,
        IamInstanceProfile =
            new

LaunchTemplateIamInstanceProfileSpecificationRequest()
    {
        Name = _instanceProfileName
    },
    KeyName = _keyPairName,
    UserData = System.Convert.ToBase64String(plainTextBytes)
    }
    });
    return launchTemplateResponse.LaunchTemplate;
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException")
    {
        _logger.LogError($"Could not create the template, the name
{_launchTemplateName} already exists. " +
            $"Please try again with a unique name.");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError($"An error occurred while creating the template.:
{ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Get a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
Client.
/// </summary>
/// <returns>A list of availability zones.</returns>
public async Task<List<string>> DescribeAvailabilityZones()
{
    try
    {
        var zoneResponse = await _amazonEc2.DescribeAvailabilityZonesAsync(

```

```

        new DescribeAvailabilityZonesRequest());
        return zoneResponse.AvailabilityZones.Select(z =>
z.ZoneName).ToList();
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        _logger.LogError($"An Amazon EC2 error occurred while listing
availability zones.: {ec2Exception.Message}");
        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while listing availability
zones.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Create an EC2 Auto Scaling group of a specified size and name.
/// </summary>
/// <param name="groupSize">The size for the group.</param>
/// <param name="groupName">The name for the group.</param>
/// <param name="availabilityZones">The availability zones for the group.</
param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task CreateGroupOfSize(int groupSize, string groupName,
List<string> availabilityZones)
{
    try
    {
        await _amazonAutoScaling.CreateAutoScalingGroupAsync(
            new CreateAutoScalingGroupRequest()
            {
                AutoScalingGroupName = groupName,
                AvailabilityZones = availabilityZones,
                LaunchTemplate =
                    new
Amazon.AutoScaling.Model.LaunchTemplateSpecification()
                    {
                        LaunchTemplateName = _launchTemplateName,
                        Version = "$Default"
                    },
                MaxSize = groupSize,

```

```

        MinSize = groupSize
    });
    Console.WriteLine($"Created EC2 Auto Scaling group {groupName} with
size {groupSize}.");
}
catch (EntityAlreadyExistsException)
{
    Console.WriteLine($"EC2 Auto Scaling group {groupName} already
exists.");
}
}

/// <summary>
/// Get the default VPC for the account.
/// </summary>
/// <returns>The default VPC object.</returns>
public async Task<Vpc> GetDefaultVpc()
{
    try
    {
        var vpcResponse = await _amazonEc2.DescribeVpcsAsync(
            new DescribeVpcsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("is-default", new List<string>() { "true" })
                }
            });
        return vpcResponse.Vpcs[0];
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "UnauthorizedOperation")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"You do not have the necessary
permissions to describe VPCs.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the vpcs.:
{ex.Message}");
    }
}

```

```

        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Get all the subnets for a Vpc in a set of availability zones.
/// </summary>
/// <param name="vpcId">The Id of the Vpc.</param>
/// <param name="availabilityZones">The list of availability zones.</param>
/// <returns>The collection of subnet objects.</returns>
public async Task<List<Subnet>> GetAllVpcSubnetsForZones(string vpcId,
List<string> availabilityZones)
{
    try
    {
        var subnets = new List<Subnet>();
        var subnetPaginator = _amazonEc2.Paginators.DescribeSubnets(
            new DescribeSubnetsRequest()
            {
                Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
                {
                    new("vpc-id", new List<string>() { vpcId }),
                    new("availability-zone", availabilityZones),
                    new("default-for-az", new List<string>() { "true" })
                }
            });

        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var subnet in subnetPaginator.Subnets)
        {
            subnets.Add(subnet);
        }

        return subnets;
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidVpcID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"The specified VPC ID {vpcId}
does not exist.");
        }

        throw;
    }
}

```

```

    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while describing the
subnets.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Delete a launch template by name.
/// </summary>
/// <param name="templateName">The name of the template to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task DeleteTemplateByName(string templateName)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.DeleteLaunchTemplateAsync(
            new DeleteLaunchTemplateRequest()
            {
                LaunchTemplateName = templateName
            });
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode ==
"InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException")
        {
            _logger.LogError(
                $"Could not delete the template, the name
{_launchTemplateName} was not found.");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError($"An error occurred while deleting the template.:
{ex.Message}");
        throw;
    }
}

```



```

    /// <summary>
    /// Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
    /// and deletes all the resources.
    /// </summary>
    /// <param name="profileName">The name of the profile to delete.</param>
    /// <param name="roleName">The name of the role to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteInstanceProfile(string profileName, string roleName)
    {
        try
        {
            await _amazonIam.RemoveRoleFromInstanceProfileAsync(
                new RemoveRoleFromInstanceProfileRequest()
                {
                    InstanceProfileName = profileName,
                    RoleName = roleName
                });
            await _amazonIam.DeleteInstanceProfileAsync(
                new DeleteInstanceProfileRequest() { InstanceProfileName =
profileName });
            var attachedPolicies = await
_amazonIam.ListAttachedRolePoliciesAsync(
                new ListAttachedRolePoliciesRequest() { RoleName = roleName });
            foreach (var policy in attachedPolicies.AttachedPolicies)
            {
                await _amazonIam.DetachRolePolicyAsync(
                    new DetachRolePolicyRequest()
                    {
                        RoleName = roleName,
                        PolicyArn = policy.PolicyArn
                    });
                // Delete the custom policies only.
                if (!policy.PolicyArn.StartsWith("arn:aws:iam::aws"))
                {
                    await _amazonIam.DeletePolicyAsync(
                        new Amazon.IdentityManagement.Model.DeletePolicyRequest()
                        {
                            PolicyArn = policy.PolicyArn
                        });
                }
            }

            await _amazonIam.DeleteRoleAsync(

```

```

        new DeleteRoleRequest() { RoleName = roleName });
    }
    catch (NoSuchEntityException)
    {
        Console.WriteLine($"Instance profile {profileName} does not exist.");
    }
}

/// <summary>
/// Gets data about the instances in an EC2 Auto Scaling group by its group
name.
/// </summary>
/// <param name="group">The name of the auto scaling group.</param>
/// <returns>A collection of instance Ids.</returns>
public async Task<IEnumerable<string>> GetInstancesByGroupName(string group)
{
    var instanceResponse = await
_amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
    new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
    {
        AutoScalingGroupNames = new List<string>() { group }
    });
    var instanceIds = instanceResponse.AutoScalingGroups.SelectMany(
        g => g.Instances.Select(i => i.InstanceId));
    return instanceIds;
}

/// <summary>
/// Get the instance profile association data for an instance.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance.</param>
/// <returns>Instance profile associations data.</returns>
public async Task<IamInstanceProfileAssociation> GetInstanceProfile(string
instanceId)
{
    try
    {
        var response = await
_amazonEc2.DescribeIamInstanceProfileAssociationsAsync(
        new DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest()
        {
            Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
            {
                new("instance-id", new List<string>() { instanceId })
            }
        }
    )
    }
    catch { }
}

```

```

        },
        });
        return response.IamInstanceProfileAssociations[0];
    }
    catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
    {
        if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
        {
            _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
        }

        throw;
    }
    catch (Exception ex)
    {
        _logger.LogError(ex, $"An error occurred while creating the
template.: {ex.Message}");
        throw;
    }
}

/// <summary>
/// Replace the profile associated with a running instance. After the profile
is replaced, the instance
/// is rebooted to ensure that it uses the new profile. When the instance is
ready, Systems Manager is
/// used to restart the Python web server.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to update.</param>
/// <param name="credsProfileName">The name of the new profile to associate
with the specified instance.</param>
/// <param name="associationId">The Id of the existing profile association
for the instance.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task ReplaceInstanceProfile(string instanceId, string
credsProfileName, string associationId)
{
    try
    {
        await _amazonEc2.ReplaceIamInstanceProfileAssociationAsync(
            new ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest()
            {
                AssociationId = associationId,

```

```

        IamInstanceProfile = new IamInstanceProfileSpecification()
        {
            Name = credsProfileName
        }
    });
    // Allow time before resetting.
    Thread.Sleep(25000);

    await _amazonEc2.RebootInstancesAsync(
        new RebootInstancesRequest(new List<string>() { instanceId }));
    Thread.Sleep(25000);
    var instanceReady = false;
    var retries = 5;
    while (retries-- > 0 && !instanceReady)
    {
        var instancesPaginator =
            _amazonSsm.Paginators.DescribeInstanceInformation(
                new DescribeInstanceInformationRequest());
        // Get the entire list using the paginator.
        await foreach (var instance in
instancesPaginator.InstanceInformationList)
        {
            instanceReady = instance.InstanceId == instanceId;
            if (instanceReady)
            {
                break;
            }
        }
    }
    Console.WriteLine("Waiting for instance to be running.");
    await WaitForInstanceState(instanceId, InstanceStateName.Running);
    Console.WriteLine("Instance ready.");
    Console.WriteLine($"Sending restart command to instance
{instanceId}");
    await _amazonSsm.SendCommandAsync(
        new SendCommandRequest()
        {
            InstanceIds = new List<string>() { instanceId },
            DocumentName = "AWS-RunShellScript",
            Parameters = new Dictionary<string, List<string>>()
            {
                {
                    "commands",

```

```

            new List<string>() { "cd / && sudo python3 server.py
80" }
        }
    });
    Console.WriteLine($"Restarted the web server on instance
{instanceId}");
}
catch (AmazonEC2Exception ec2Exception)
{
    if (ec2Exception.ErrorCode == "InvalidInstanceID.NotFound")
    {
        _logger.LogError(ec2Exception, $"Instance {instanceId} not
found");
    }

    throw;
}
catch (Exception ex)
{
    _logger.LogError(ex, $"An error occurred while replacing the
template.: {ex.Message}");
    throw;
}
}

/// <summary>
/// Try to terminate an instance by its Id.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The Id of the instance to terminate.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryTerminateInstanceById(string instanceId)
{
    var stopping = false;
    Console.WriteLine($"Stopping {instanceId}...");
    while (!stopping)
    {
        try
        {
            await
            _amazonAutoScaling.TerminateInstanceInAutoScalingGroupAsync(
                new TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest()
                {
                    InstanceId = instanceId,

```

```

        ShouldDecrementDesiredCapacity = false
    });
    stopping = true;
}
catch (ScalingActivityInProgressException)
{
    Console.WriteLine($"Scaling activity in progress for
{instanceId}. Waiting...");
    Thread.Sleep(10000);
}
}
}

/// <summary>
/// Tries to delete the EC2 Auto Scaling group. If the group is in use or in
progress,
/// waits and retries until the group is successfully deleted.
/// </summary>
/// <param name="groupName">The name of the group to try to delete.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task TryDeleteGroupByName(string groupName)
{
    var stopped = false;
    while (!stopped)
    {
        try
        {
            await _amazonAutoScaling.DeleteAutoScalingGroupAsync(
                new DeleteAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName
                });
            stopped = true;
        }
        catch (Exception e)
            when ((e is ScalingActivityInProgressException)
                || (e is Amazon.AutoScaling.Model.ResourceInUseException))
        {
            Console.WriteLine($"Some instances are still running.
Waiting...");
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }
}
}

```

```

    /// <summary>
    /// Terminate instances and delete the Auto Scaling group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task TerminateAndDeleteAutoScalingGroupWithName(string
groupName)
    {
        var describeGroupsResponse = await
_amazonAutoScaling.DescribeAutoScalingGroupsAsync(
        new DescribeAutoScalingGroupsRequest()
        {
            AutoScalingGroupNames = new List<string>() { groupName }
        });
        if (describeGroupsResponse.AutoScalingGroups.Any())
        {
            // Update the size to 0.
            await _amazonAutoScaling.UpdateAutoScalingGroupAsync(
                new UpdateAutoScalingGroupRequest()
                {
                    AutoScalingGroupName = groupName,
                    MinSize = 0
                });
            var group = describeGroupsResponse.AutoScalingGroups[0];
            foreach (var instance in group.Instances)
            {
                await TryTerminateInstanceById(instance.InstanceId);
            }

            await TryDeleteGroupByName(groupName);
        }
        else
        {
            Console.WriteLine($"No groups found with name {groupName}.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Get the default security group for a specified Vpc.
    /// </summary>
    /// <param name="vpc">The Vpc to search.</param>
    /// <returns>The default security group.</returns>

```

```

public async Task<SecurityGroup> GetDefaultSecurityGroupForVpc(Vpc vpc)
{
    var groupResponse = await _amazonEc2.DescribeSecurityGroupsAsync(
        new DescribeSecurityGroupsRequest()
        {
            Filters = new List<Amazon.EC2.Model.Filter>()
            {
                new ("group-name", new List<string>() { "default" }),
                new ("vpc-id", new List<string>() { vpc.VpcId })
            }
        });
    return groupResponse.SecurityGroups[0];
}

/// <summary>
/// Verify the default security group of a Vpc allows ingress from the
calling computer.
/// This can be done by allowing ingress from this computer's IP address.
/// In some situations, such as connecting from a corporate network, you must
instead specify
/// a prefix list Id. You can also temporarily open the port to any IP
address while running this example.
/// If you do, be sure to remove public access when you're done.
/// </summary>
/// <param name="vpc">The group to check.</param>
/// <param name="port">The port to verify.</param>
/// <param name="ipAddress">This computer's IP address.</param>
/// <returns>True if the ip address is allowed on the group.</returns>
public bool VerifyInboundPortForGroup(SecurityGroup group, int port, string
ipAddress)
{
    var portIsOpen = false;
    foreach (var ipPermission in group.IpPermissions)
    {
        if (ipPermission.FromPort == port)
        {
            foreach (var ipRange in ipPermission.Ipv4Ranges)
            {
                var cidr = ipRange.CidrIp;
                if (cidr.StartsWith(ipAddress) || cidr == "0.0.0.0/0")
                {
                    portIsOpen = true;
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        if (ipPermission.PrefixListIds.Any())
        {
            portIsOpen = true;
        }

        if (!portIsOpen)
        {
            Console.WriteLine("The inbound rule does not appear to be
open to either this computer's IP\n" +
                                "address, to all IP addresses (0.0.0.0/0),
or to a prefix list ID.");
        }
        else
        {
            break;
        }
    }
}

return portIsOpen;
}

/// <summary>
/// Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
/// specified port from the specified IP address.
/// </summary>
/// <param name="groupId">The Id of the security group to modify.</param>
/// <param name="port">The port to open.</param>
/// <param name="ipAddress">The IP address to allow access.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task OpenInboundPort(string groupId, int port, string ipAddress)
{
    await _amazonEc2.AuthorizeSecurityGroupIngressAsync(
        new AuthorizeSecurityGroupIngressRequest()
        {
            GroupId = groupId,
            IpPermissions = new List<IpPermission>()
            {
                new IpPermission()
                {
                    FromPort = port,
                    ToPort = port,

```

```

        IpProtocol = "tcp",
        Ipv4Ranges = new List<IpRange>()
        {
            new IpRange() { CidrIp = $"{ipAddress}/32" }
        }
    }
}

});

}

/// <summary>
/// Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
/// The
/// </summary>
/// <param name="autoScalingGroupName">The name of the Auto Scaling group.</
param>
/// <param name="targetGroupArn">The Arn for the target group.</param>
/// <returns>Async task.</returns>
public async Task AttachLoadBalancerToGroup(string autoScalingGroupName,
string targetGroupArn)
{
    await _amazonAutoScaling.AttachLoadBalancerTargetGroupsAsync(
        new AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest()
        {
            AutoScalingGroupName = autoScalingGroupName,
            TargetGroupARNs = new List<string>() { targetGroupArn }
        });
}

/// <summary>
/// Wait until an EC2 instance is in a specified state.
/// </summary>
/// <param name="instanceId">The instance Id.</param>
/// <param name="stateName">The state to wait for.</param>
/// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns>
public async Task<bool> WaitForInstanceState(string instanceId,
InstanceStateName stateName)
{
    var request = new DescribeInstancesRequest
    {
        InstanceIds = new List<string> { instanceId }
    };

```

```

        // Wait until the instance is in the specified state.
        var hasState = false;
        do
        {
            // Wait 5 seconds.
            Thread.Sleep(5000);

            // Check for the desired state.
            var response = await _amazonEc2.DescribeInstancesAsync(request);
            var instance = response.Reservations[0].Instances[0];
            hasState = instance.State.Name == stateName;
            Console.WriteLine(". ");
        } while (!hasState);

        return hasState;
    }
}

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Elastic Load Balancing.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Elastic Load Balancer actions.
/// </summary>
public class ElasticLoadBalancerWrapper
{
    private readonly IAmazonElasticLoadBalancingV2 _amazonElasticLoadBalancingV2;
    private string? _endpoint = null;
    private readonly string _targetGroupName = "";
    private readonly string _loadBalancerName = "";
    HttpClient _httpClient = new();

    public string TargetGroupName => _targetGroupName;
    public string LoadBalancerName => _loadBalancerName;

    /// <summary>
    /// Constructor for the Elastic Load Balancer wrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonElasticLoadBalancingV2">The injected load balancing v2
    client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public ElasticLoadBalancerWrapper(

```

```

        IAmazonElasticLoadBalancingV2 amazonElasticLoadBalancingV2,
        IConfiguration configuration)
    {
        _amazonElasticLoadBalancingV2 = amazonElasticLoadBalancingV2;
        var prefix = configuration["resourcePrefix"];
        _targetGroupName = prefix + "-tg";
        _loadBalancerName = prefix + "-lb";
    }

    /// <summary>
    /// Get the HTTP Endpoint of a load balancer by its name.
    /// </summary>
    /// <param name="loadBalancerName">The name of the load balancer.</param>
    /// <returns>The HTTP endpoint.</returns>
    public async Task<string> GetEndpointForLoadBalancerByName(string
loadBalancerName)
    {
        if (_endpoint == null)
        {
            var endpointResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { loadBalancerName }
                    });
            _endpoint = endpointResponse.LoadBalancers[0].DNSName;
        }

        return _endpoint;
    }

    /// <summary>
    /// Return the GET response for an endpoint as text.
    /// </summary>
    /// <param name="endpoint">The endpoint for the request.</param>
    /// <returns>The request response.</returns>
    public async Task<string> GetEndPointResponse(string endpoint)
    {
        var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{endpoint}");
        var textResponse = await endpointResponse.Content.ReadAsStringAsync();
        return textResponse!;
    }

    /// <summary>

```

```

    /// Get the target health for a group by name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name of the group.</param>
    /// <returns>The collection of health descriptions.</returns>
    public async Task<List<TargetHealthDescription>>
    CheckTargetHealthForGroup(string groupName)
    {
        List<TargetHealthDescription> result = null!;
        try
        {
            var groupResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(
                    new DescribeTargetGroupsRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { groupName }
                    });
            var healthResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetHealthAsync(
                    new DescribeTargetHealthRequest()
                    {
                        TargetGroupArn =
groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn
                    });
            ;
            result = healthResponse.TargetHealthDescriptions;
        }
        catch (TargetGroupNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Target group {groupName} not found.");
        }
        return result;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
    how the load balancer forwards
    /// requests to instances in the group and how instance health is checked.
    ///
    /// To speed up this demo, the health check is configured with shortened
    times and lower thresholds. In production,
    /// you might want to decrease the sensitivity of your health checks to avoid
    unwanted failures.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">The name for the group.</param>

```

```

    /// <param name="protocol">The protocol, such as HTTP.</param>
    /// <param name="port">The port to use to forward requests, such as 80.</
param>
    /// <param name="vpcId">The Id of the Vpc in which the load balancer
exists.</param>
    /// <returns>The new TargetGroup object.</returns>
    public async Task<TargetGroup> CreateTargetGroupOnVpc(string groupName,
ProtocolEnum protocol, int port, string vpcId)
    {
        var createResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateTargetGroupAsync(
            new CreateTargetGroupRequest()
            {
                Name = groupName,
                Protocol = protocol,
                Port = port,
                HealthCheckPath = "/healthcheck",
                HealthCheckIntervalSeconds = 10,
                HealthCheckTimeoutSeconds = 5,
                HealthyThresholdCount = 2,
                UnhealthyThresholdCount = 2,
                VpcId = vpcId
            });
        var targetGroup = createResponse.TargetGroups[0];
        return targetGroup;
    }

    /// <summary>
    /// Create an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
    /// and forwards requests to the specified target group.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name for the new load balancer.</param>
    /// <param name="subnetIds">Subnets for the load balancer.</param>
    /// <param name="targetGroup">Target group for forwarded requests.</param>
    /// <returns>The new LoadBalancer object.</returns>
    public async Task<LoadBalancer> CreateLoadBalancerAndListener(string name,
List<string> subnetIds, TargetGroup targetGroup)
    {
        var createLbResponse = await
_amazonElasticLoadBalancingV2.CreateLoadBalancerAsync(
            new CreateLoadBalancerRequest()
            {
                Name = name,

```

```

        Subnets = subnetIds
    });
    var loadBalancerArn = createLbResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;

    // Wait for load balancer to be available.
    var loadBalancerReady = false;
    while (!loadBalancerReady)
    {
        try
        {
            var describeResponse =
                await
                _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { name }
                    });

            var loadBalancerState =
                describeResponse.LoadBalancers[0].State.Code;

            loadBalancerReady = loadBalancerState ==
                LoadBalancerStateEnum.Active;
        }
        catch (LoadBalancerNotFoundException)
        {
            loadBalancerReady = false;
        }
        Thread.Sleep(10000);
    }
    // Create the listener.
    await _amazonElasticLoadBalancingV2.CreateListenerAsync(
        new CreateListenerRequest()
        {
            LoadBalancerArn = loadBalancerArn,
            Protocol = targetGroup.Protocol,
            Port = targetGroup.Port,
            DefaultActions = new List<Action>()
            {
                new Action()
                {
                    Type = ActionTypeEnum.Forward,
                    TargetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn
                }
            }
        }
    );

```

```

        }
    });
    return createLbResponse.LoadBalancers[0];
}

/// <summary>
/// Verify this computer can successfully send a GET request to the
/// load balancer endpoint.
/// </summary>
/// <param name="endpoint">The endpoint to check.</param>
/// <returns>True if successful.</returns>
public async Task<bool> VerifyLoadBalancerEndpoint(string endpoint)
{
    var success = false;
    var retries = 3;
    while (!success && retries > 0)
    {
        try
        {
            var endpointResponse = await _httpClient.GetAsync($"http://{
{endpoint}");
            Console.WriteLine($"Response: {endpointResponse.StatusCode}.");

            if (endpointResponse.IsSuccessStatusCode)
            {
                success = true;
            }
            else
            {
                retries = 0;
            }
        }
        catch (HttpRequestException)
        {
            Console.WriteLine("Connection error, retrying...");
            retries--;
            Thread.Sleep(10000);
        }
    }

    return success;
}

/// <summary>

```



```

    /// Delete a load balancer by its specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the load balancer to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteLoadBalancerByName(string name)
    {
        try
        {
            var describeLoadBalancerResponse =
                await _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeLoadBalancersAsync(
                    new DescribeLoadBalancersRequest()
                    {
                        Names = new List<string>() { name }
                    });
            var lbArn =
describeLoadBalancerResponse.LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
            await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteLoadBalancerAsync(
                new DeleteLoadBalancerRequest()
                {
                    LoadBalancerArn = lbArn
                }
            );
        }
        catch (LoadBalancerNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Load balancer {name} not found.");
        }
    }

    /// <summary>
    /// Delete a TargetGroup by its specified name.
    /// </summary>
    /// <param name="groupName">Name of the group to delete.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DeleteTargetGroupByName(string groupName)
    {
        var done = false;
        while (!done)
        {
            try
            {
                var groupResponse =
                    await
                        _amazonElasticLoadBalancingV2.DescribeTargetGroupsAsync(

```

```

        new DescribeTargetGroupsRequest()
        {
            Names = new List<string>() { groupName }
        });

        var targetArn = groupResponse.TargetGroups[0].TargetGroupArn;
        await _amazonElasticLoadBalancingV2.DeleteTargetGroupAsync(
            new DeleteTargetGroupRequest() { TargetGroupArn =
targetArn });
        Console.WriteLine($"Deleted load balancing target group
{groupName}.");
        done = true;
    }
    catch (TargetGroupNotFoundException)
    {
        Console.WriteLine(
            $"Target group {groupName} not found, could not delete.");
        done = true;
    }
    catch (ResourceInUseException)
    {
        Console.WriteLine("Target group not yet released, waiting...");
        Thread.Sleep(10000);
    }
}
}
}

```

Crea una classe che utilizzi DynamoDB per simulare un servizio di raccomandazione.

```

/// <summary>
/// Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
/// movies, and songs.
/// </summary>
public class Recommendations
{
    private readonly IAmazonDynamoDB _amazonDynamoDb;
    private readonly DynamoDBContext _context;
    private readonly string _tableName;

    public string TableName => _tableName;
}

```

```
/// <summary>
/// Constructor for the Recommendations service.
/// </summary>
/// <param name="amazonDynamoDb">The injected DynamoDb client.</param>
/// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
public Recommendations(IAmazonDynamoDB amazonDynamoDb, IConfiguration
configuration)
{
    _amazonDynamoDb = amazonDynamoDb;
    _context = new DynamoDBContext(_amazonDynamoDb);
    _tableName = configuration["databaseName"]!;
}

/// <summary>
/// Create the DynamoDb table with a specified name.
/// </summary>
/// <param name="tableName">The name for the table.</param>
/// <returns>True when ready.</returns>
public async Task<bool> CreateDatabaseWithName(string tableName)
{
    try
    {
        Console.WriteLine($"Creating table {tableName}...");
        var createRequest = new CreateTableRequest()
        {
            TableName = tableName,
            AttributeDefinitions = new List<AttributeDefinition>()
            {
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.S
                },
                new AttributeDefinition()
                {
                    AttributeName = "ItemId",
                    AttributeType = ScalarAttributeType.N
                }
            },
            KeySchema = new List<KeySchemaElement>()
            {
                new KeySchemaElement()
                {
                    AttributeName = "MediaType",
```

```
                KeyType = KeyType.HASH
            },
            new KeySchemaElement()
            {
                AttributeName = "ItemId",
                KeyType = KeyType.RANGE
            }
        },
        ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput()
        {
            ReadCapacityUnits = 5,
            WriteCapacityUnits = 5
        }
    };
    await _amazonDynamoDb.CreateTableAsync(createRequest);

    // Wait until the table is ACTIVE and then report success.
    Console.WriteLine("\nWaiting for table to become active...");

    var request = new DescribeTableRequest
    {
        TableName = tableName
    };

    TableStatus status;
    do
    {
        Thread.Sleep(2000);

        var describeTableResponse = await
            _amazonDynamoDb.DescribeTableAsync(request);
        status = describeTableResponse.Table.TableStatus;

        Console.WriteLine(".");
    }
    while (status != "ACTIVE");

    return status == TableStatus.ACTIVE;
}
catch (ResourceInUseException)
{
    Console.WriteLine($"Table {tableName} already exists.");
    return false;
}
```

```

    }

    /// <summary>
    /// Populate the database table with data from a specified path.
    /// </summary>
    /// <param name="databaseTableName">The name of the table.</param>
    /// <param name="recommendationsPath">The path of the recommendations data.</
param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task PopulateDatabase(string databaseTableName, string
recommendationsPath)
    {
        var recommendationsText = await
File.ReadAllTextAsync(recommendationsPath);
        var records =

JsonSerializer.Deserialize<RecommendationModel[]>(recommendationsText);
        var batchWrite = _context.CreateBatchWrite<RecommendationModel>();

        foreach (var record in records!)
        {
            batchWrite.AddPutItem(record);
        }

        await batchWrite.ExecuteAsync();
    }

    /// <summary>
    /// Delete the recommendation table by name.
    /// </summary>
    /// <param name="tableName">The name of the recommendation table.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task DestroyDatabaseByName(string tableName)
    {
        try
        {
            await _amazonDynamoDb.DeleteTableAsync(
                new DeleteTableRequest() { TableName = tableName });
            Console.WriteLine($"Table {tableName} was deleted.");
        }
        catch (ResourceNotFoundException)
        {
            Console.WriteLine($"Table {tableName} not found");
        }
    }

```

```

    }
}

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Systems Manager.

```

/// <summary>
/// Encapsulates Systems Manager parameter operations. This example uses these
    parameters
/// to drive the demonstration of resilient architecture, such as failure of a
    dependency or
/// how the service responds to a health check.
/// </summary>
public class SmParameterWrapper
{
    private readonly IAmazonSimpleSystemsManagement
        _amazonSimpleSystemsManagement;

    private readonly string _tableParameter = "doc-example-resilient-
architecture-table";
    private readonly string _failureResponseParameter = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    private readonly string _healthCheckParameter = "doc-example-resilient-
architecture-health-check";
    private readonly string _tableName = "";

    public string TableParameter => _tableParameter;
    public string TableName => _tableName;
    public string HealthCheckParameter => _healthCheckParameter;
    public string FailureResponseParameter => _failureResponseParameter;

    /// <summary>
    /// Constructor for the SmParameterWrapper.
    /// </summary>
    /// <param name="amazonSimpleSystemsManagement">The injected Simple Systems
Management client.</param>
    /// <param name="configuration">The injected configuration.</param>
    public SmParameterWrapper(IAmazonSimpleSystemsManagement
amazonSimpleSystemsManagement, IConfiguration configuration)
    {
        _amazonSimpleSystemsManagement = amazonSimpleSystemsManagement;
        _tableName = configuration["databaseName"]!;
    }
}

```

```

    /// <summary>
    /// Reset the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
    /// </summary>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task Reset()
    {
        await this.PutParameterByName(_tableParameter, _tableName);
        await this.PutParameterByName(_failureResponseParameter, "none");
        await this.PutParameterByName(_healthCheckParameter, "shallow");
    }

    /// <summary>
    /// Set the value of a named Systems Manager parameter.
    /// </summary>
    /// <param name="name">The name of the parameter.</param>
    /// <param name="value">The value to set.</param>
    /// <returns>Async task.</returns>
    public async Task PutParameterByName(string name, string value)
    {
        await _amazonSimpleSystemsManagement.PutParameterAsync(
            new PutParameterRequest() { Name = name, Value = value, Overwrite =
true });
    }
}

```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK per .NET .
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)

- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Java

SDK per Java 2.x

Note

C'è di più su. [GitHub](#) Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui lo scenario interattivo al prompt dei comandi.

```
public class Main {  
  
    public static final String fileName = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\recommendations.json"; // Modify file location.  
    public static final String tableName = "doc-example-recommendation-service";  
    public static final String startScript = "C:\\\\AWS\\\\resworkflow\\  
\\server_startup_script.sh"; // Modify file location.
```



```

    public static final String policyFile = "C:\\AWS\\resworkflow\\
\\instance_policy.json"; // Modify file location.
    public static final String ssmJSON = "C:\\AWS\\resworkflow\\
\\ssm_only_policy.json"; // Modify file location.
    public static final String failureResponse = "doc-example-resilient-
architecture-failure-response";
    public static final String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-
health-check";
    public static final String templateName = "doc-example-resilience-template";
    public static final String roleName = "doc-example-resilience-role";
    public static final String policyName = "doc-example-resilience-pol";
    public static final String profileName = "doc-example-resilience-prof";

    public static final String badCredsProfileName = "doc-example-resilience-
prof-bc";

    public static final String targetGroupName = "doc-example-resilience-tg";
    public static final String autoScalingGroupName = "doc-example-resilience-
group";
    public static final String lbName = "doc-example-resilience-lb";
    public static final String protocol = "HTTP";
    public static final int port = 80;

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
"-");

    public static void main(String[] args) throws IOException,
InterruptedException {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        Database database = new Database();
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
        LoadBalancer loadBalancer = new LoadBalancer();

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Welcome to the demonstration of How to Build and
Manage a Resilient Service!");
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("A - SETUP THE RESOURCES");
        System.out.println("Press Enter when you're ready to start deploying
resources.");
        in.nextLine();
        deploy(loadBalancer);
    }

```

```

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("B - DEMO THE RESILIENCE FUNCTIONALITY");
        System.out.println("Press Enter when you're ready.");
        in.nextLine();
        demo(loadBalancer);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("C - DELETE THE RESOURCES");
        System.out.println("""
            This concludes the demo of how to build and manage a resilient
service.

            To keep things tidy and to avoid unwanted charges on your
account, we can clean up all AWS resources
            that were created for this demo.
            """);

        System.out.println("\n Do you want to delete the resources (y/n)? ");
        String userInput = in.nextLine().trim().toLowerCase(); // Capture user
input

        if (userInput.equals("y")) {
            // Delete resources here
            deleteResources(loadBalancer, autoScaler, database);
            System.out.println("Resources deleted.");
        } else {
            System.out.println("""
                Okay, we'll leave the resources intact.
                Don't forget to delete them when you're done with them or you
might incur unexpected charges.
                """);
        }
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("The example has completed. ");
        System.out.println("\n Thanks for watching!");
        System.out.println(DASHES);
    }

    // Deletes the AWS resources used in this example.
    private static void deleteResources(LoadBalancer loadBalancer, AutoScaler
autoScaler, Database database)

```

```

        throws IOException, InterruptedException {
    loadBalancer.deleteLoadBalancer(lbName);
    System.out.println("*** Wait 30 secs for resource to be deleted");
    TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
    loadBalancer.deleteTargetGroup(targetGroupName);
    autoScaler.deleteAutoScalingGroup(autoScalingGroupName);
    autoScaler.deleteRolesPolicies(policyName, roleName, profileName);
    autoScaler.deleteTemplate(templateName);
    database.deleteTable(tableName);
}

private static void deploy(LoadBalancer loadBalancer) throws
InterruptedException, IOException {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    System.out.println(
        ""
        For this demo, we'll use the AWS SDK for Java (v2) to
create several AWS resources
        to set up a load-balanced web service endpoint and
explore some ways to make it resilient
        against various kinds of failures.

        Some of the resources create by this demo are:
        \t* A DynamoDB table that the web service depends on to
provide book, movie, and song recommendations.
        \t* An EC2 launch template that defines EC2 instances
that each contain a Python web server.
        \t* An EC2 Auto Scaling group that manages EC2 instances
across several Availability Zones.
        \t* An Elastic Load Balancing (ELB) load balancer that
targets the Auto Scaling group to distribute requests.
        """);

    System.out.println("Press Enter when you're ready.");
    in.nextLine();
    System.out.println(DASHES);

    System.out.println(DASHES);
    System.out.println("Creating and populating a DynamoDB table named " +
tableName);
    Database database = new Database();
    database.createTable(tableName, fileName);
    System.out.println(DASHES);

```

```

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("""
            Creating an EC2 launch template that runs '{startup_script}' when
an instance starts.
            This script starts a Python web server defined in the `server.py`
script. The web server
            listens to HTTP requests on port 80 and responds to requests to
'/' and to '/healthcheck'.
            For demo purposes, this server is run as the root user. In
production, the best practice is to
            run a web server, such as Apache, with least-privileged
credentials.

            The template also defines an IAM policy that each instance uses
to assume a role that grants
            permissions to access the DynamoDB recommendation table and
Systems Manager parameters
            that control the flow of the demo.
        """);

        LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
        templateCreator.createTemplate(policyFile, policyName, profileName,
startScript, templateName, roleName);
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println(
            "Creating an EC2 Auto Scaling group that maintains three EC2
instances, each in a different Availability Zone.");
        System.out.println("**** Wait 30 secs for the VPC to be created");
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30);
        AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();
        String[] zones = autoScaler.createGroup(3, templateName,
autoScalingGroupName);

        System.out.println("""
            At this point, you have EC2 instances created. Once each instance
starts, it listens for
            HTTP requests. You can see these instances in the console or
continue with the demo.
            Press Enter when you're ready to continue.
        """);

        in.nextLine();

```

```

        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("Creating variables that control the flow of the
demo.");
        ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
        paramHelper.reset();
        System.out.println(DASHES);

        System.out.println(DASHES);
        System.out.println("""
            Creating an Elastic Load Balancing target group and load
balancer. The target group
            defines how the load balancer connects to instances. The load
balancer provides a
            single endpoint where clients connect and dispatches requests to
instances in the group.
            """);

        String vpcId = autoScaler.getDefaultVPC();
        List<Subnet> subnets = autoScaler.getSubnets(vpcId, zones);
        System.out.println("You have retrieved a list with " + subnets.size() + "
subnets");
        String targetGroupArn = loadBalancer.createTargetGroup(protocol, port,
vpcId, targetGroupName);
        String elbDnsName = loadBalancer.createLoadBalancer(subnets,
targetGroupArn, lbName, port, protocol);
        autoScaler.attachLoadBalancerTargetGroup(autoScalingGroupName,
targetGroupArn);
        System.out.println("Verifying access to the load balancer endpoint...");
        boolean wasSuccessful =
loadBalancer.verifyLoadBalancerEndpoint(elbDnsName);
        if (!wasSuccessful) {
            System.out.println("Couldn't connect to the load balancer, verifying
that the port is open...");
            CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

            // Create an HTTP GET request to "http://checkip.amazonaws.com"
            HttpGet httpGet = new HttpGet("http://checkip.amazonaws.com");
            try {
                // Execute the request and get the response
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);

                // Read the response content.

```

```

        String ipAddress =
        IOUtils.toString(response.getEntity().getContent(),
        StandardCharsets.UTF_8).trim();

        // Print the public IP address.
        System.out.println("Public IP Address: " + ipAddress);
        GroupInfo groupInfo = autoScaler.verifyInboundPort(vpcId, port,
        ipAddress);
        if (!groupInfo.isPortOpen()) {
            System.out.println("""
                For this example to work, the default security group
for your default VPC must
                allow access from this computer. You can either add
it automatically from this
                example or add it yourself using the AWS Management
Console.
                """);

            System.out.println(
                "Do you want to add a rule to security group " +
groupInfo.getGroupName() + " to allow");
            System.out.println("inbound traffic on port " + port + " from
your computer's IP address (y/n) ");
            String ans = in.nextLine();
            if ("y".equalsIgnoreCase(ans)) {
                autoScaler.openInboundPort(groupInfo.getGroupName(),
String.valueOf(port), ipAddress);
                System.out.println("Security group rule added.");
            } else {
                System.out.println("No security group rule added.");
            }
        }

    } catch (AutoScalingException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else if (wasSuccessful) {
    System.out.println("Your load balancer is ready. You can access it by
browsing to:");
    System.out.println("\t http://" + elbDnsName);
} else {
    System.out.println("Couldn't get a successful response from the load
balancer endpoint. Troubleshoot by");

```

```

        System.out.println("manually verifying that your VPC and security
group are configured correctly and that");
        System.out.println("you can successfully make a GET request to the
load balancer.");
    }

    System.out.println("Press Enter when you're ready to continue with the
demo.");
    in.nextLine();
}

// A method that controls the demo part of the Java program.
public static void demo(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
InterruptedException {
    ParameterHelper paramHelper = new ParameterHelper();
    System.out.println("Read the ssm_only_policy.json file");
    String ssmOnlyPolicy = readFileAsString(ssmJSON);

    System.out.println("Resetting parameters to starting values for demo.");
    paramHelper.reset();

    System.out.println(
        """
                This part of the demonstration shows how to toggle
different parts of the system
                to create situations where the web service fails, and
shows how using a resilient
                architecture can keep the web service running in spite
of these failures.

                At the start, the load balancer endpoint returns
recommendations and reports that all targets are healthy.
                """);
    demoChoices(loadBalancer);

    System.out.println(
        """
                The web service running on the EC2 instances gets
recommendations by querying a DynamoDB table.
                The table name is contained in a Systems Manager
parameter named self.param_helper.table.
                To simulate a failure of the recommendation service,
let's set this parameter to name a non-existent table.
                """);

```

```

paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

System.out.println(
    ""
    \nNow, sending a GET request to the load balancer
endpoint returns a failure code. But, the service reports as
    healthy to the load balancer because shallow health
checks don't check for failure of the recommendation service.
    "");
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println(
    ""
    Instead of failing when the recommendation service fails,
the web service can return a static response.
    While this is not a perfect solution, it presents the
customer with a somewhat better experience than failure.
    "");
paramHelper.put(paramHelper.failureResponse, "static");

System.out.println("""
    Now, sending a GET request to the load balancer endpoint returns
a static response.
    The service still reports as healthy because health checks are
still shallow.
    "");
demoChoices(loadBalancer);

System.out.println("Let's reinstate the recommendation service.");
paramHelper.put(paramHelper.tableName, paramHelper.dyntable);

System.out.println("""
    Let's also substitute bad credentials for one of the instances in
the target group so that it can't
    access the DynamoDB recommendation table. We will get an instance
id value.
    "");

LaunchTemplateCreator templateCreator = new LaunchTemplateCreator();
AutoScaler autoScaler = new AutoScaler();

// Create a new instance profile based on badCredsProfileName.
templateCreator.createInstanceProfile(policyFile, policyName,
badCredsProfileName, roleName);

```



```

        String badInstanceId = autoScaler.getBadInstance(autoScalingGroupName);
        System.out.println("The bad instance id values used for this demo is " +
badInstanceId);

        String profileAssociationId =
autoScaler.getInstanceProfile(badInstanceId);
        System.out.println("The association Id value is " +
profileAssociationId);
        System.out.println("Replacing the profile for instance " + badInstanceId
            + " with a profile that contains bad credentials");
        autoScaler.replaceInstanceProfile(badInstanceId, badCredsProfileName,
profileAssociationId);

        System.out.println(
            ""
                Now, sending a GET request to the load balancer endpoint
returns either a recommendation or a static response,
                depending on which instance is selected by the load
balancer.
            "");

        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println("""
            Let's implement a deep health check. For this demo, a deep health
check tests whether
                the web service can access the DynamoDB table that it depends on
for recommendations. Note that
                the deep health check is only for ELB routing and not for Auto
Scaling instance health.
            This kind of deep health check is not recommended for Auto
Scaling instance health, because it
                risks accidental termination of all instances in the Auto Scaling
group when a dependent service fails.
            """);

        System.out.println("""
            By implementing deep health checks, the load balancer can detect
when one of the instances is failing
                and take that instance out of rotation.
            """);

        paramHelper.put(paramHelper.healthCheck, "deep");

```

```
        System.out.println("""
            Now, checking target health indicates that the instance with bad
credentials
            is unhealthy. Note that it might take a minute or two for the
load balancer to detect the unhealthy
            instance. Sending a GET request to the load balancer endpoint
always returns a recommendation, because
            the load balancer takes unhealthy instances out of its rotation.
            """);

        demoChoices(loadBalancer);

        System.out.println(
            """
                Because the instances in this demo are controlled by an
auto scaler, the simplest way to fix an unhealthy
                instance is to terminate it and let the auto scaler start
a new instance to replace it.
                """);
        autoScaler.terminateInstance(badInstanceId);

        System.out.println("""
            Even while the instance is terminating and the new instance is
starting, sending a GET
            request to the web service continues to get a successful
recommendation response because
            the load balancer routes requests to the healthy instances. After
the replacement instance
            starts and reports as healthy, it is included in the load
balancing rotation.
            Note that terminating and replacing an instance typically takes
several minutes, during which time you
            can see the changing health check status until the new instance
is running and healthy.
            """);

        demoChoices(loadBalancer);
        System.out.println(
            "If the recommendation service fails now, deep health checks mean
all instances report as unhealthy.");
        paramHelper.put(paramHelper.tableName, "this-is-not-a-table");

        demoChoices(loadBalancer);
        paramHelper.reset();
```

```

    }

    public static void demoChoices(LoadBalancer loadBalancer) throws IOException,
        InterruptedException {
        String[] actions = {
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo."
        };

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            System.out.println("-".repeat(88));
            System.out.println("See the current state of the service by selecting
one of the following choices:");
            for (int i = 0; i < actions.length; i++) {
                System.out.println(i + ": " + actions[i]);
            }

            try {
                System.out.print("\nWhich action would you like to take? ");
                int choice = scanner.nextInt();
                System.out.println("-".repeat(88));

                switch (choice) {
                    case 0 -> {
                        System.out.println("Request:\n");
                        System.out.println("GET http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));
                        CloseableHttpClient httpClient =
HttpClientClients.createDefault();

                        // Create an HTTP GET request to the ELB.
                        HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" +
loadBalancer.getEndpoint(lbName));

                        // Execute the request and get the response.
                        HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                        int statusCode =
response.getStatusLine().getStatusCode();
                        System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);

                        // Display the JSON response
                        BufferedReader reader = new BufferedReader(

```

```

        new
InputStreamReader(response.getEntity().getContent()));
        StringBuilder jsonResponse = new StringBuilder();
        String line;
        while ((line = reader.readLine()) != null) {
            jsonResponse.append(line);
        }
        reader.close();

        // Print the formatted JSON response.
        System.out.println("Full Response:\n");
        System.out.println(jsonResponse.toString());

        // Close the HTTP client.
        httpClient.close();
    }
    case 1 -> {
        System.out.println("\nChecking the health of load
balancer targets:\n");
        List<TargetHealthDescription> health =
loadBalancer.checkTargetHealth(targetGroupName);
        for (TargetHealthDescription target : health) {
            System.out.printf("\tTarget %s on port %d is %s\n",
target.target().id(),
                                target.target().port(),
target.targetHealth().stateAsString());
        }
        System.out.println("""
Note that it can take a minute or two for the
health check to update
after changes are made.
""");
    }
    case 2 -> {
        System.out.println("\nOkay, let's move on.");
        System.out.println("-".repeat(88));
        return; // Exit the method when choice is 2
    }
    default -> System.out.println("You must choose a value
between 0-2. Please select again.");
}

} catch (java.util.InputMismatchException e) {

```

```
        System.out.println("Invalid input. Please select again.");
        scanner.nextLine(); // Clear the input buffer.
    }
}

public static String readFileAsString(String filePath) throws IOException {
    byte[] bytes = Files.readAllBytes(Paths.get(filePath));
    return new String(bytes);
}
}
```

Crea una classe che racchiuda le azioni di Auto Scaling e EC2 Amazon.

```
public class AutoScaler {

    private static Ec2Client ec2Client;
    private static AutoScalingClient autoScalingClient;
    private static IamClient iamClient;

    private static SsmClient ssmClient;

    private IamClient getIAMClient() {
        if (iamClient == null) {
            iamClient = IamClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return iamClient;
    }

    private SsmClient getSSMClient() {
        if (ssmClient == null) {
            ssmClient = SsmClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return ssmClient;
    }

    private Ec2Client getEc2Client() {
        if (ec2Client == null) {
```

```

        ec2Client = Ec2Client.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();
    }
    return ec2Client;
}

private AutoScalingClient getAutoScalingClient() {
    if (autoScalingClient == null) {
        autoScalingClient = AutoScalingClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();
    }
    return autoScalingClient;
}

/**
 * Terminates and instances in an EC2 Auto Scaling group. After an instance
is
 * terminated, it can no longer be accessed.
 */
public void terminateInstance(String instanceId) {
    TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest terminateInstanceIRequest =
TerminateInstanceInAutoScalingGroupRequest
        .builder()
        .instanceId(instanceId)
        .shouldDecrementDesiredCapacity(false)
        .build();

    getAutoScalingClient().terminateInstanceInAutoScalingGroup(terminateInstanceIRequest);
    System.out.format("Terminated instance %s.", instanceId);
}

/**
 * Replaces the profile associated with a running instance. After the profile
is
 * replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new profile.
 * When
 * the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
 * server.
 */
public void replaceInstanceProfile(String instanceId, String
newInstanceProfileName, String profileAssociationId)

```

```

        throws InterruptedException {
        // Create an IAM instance profile specification.
        software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
iamInstanceProfile =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.IamInstanceProfileSpecification
        .builder()
        .name(newInstanceProfileName) // Make sure
'newInstanceProfileName' is a valid IAM Instance Profile
        // name.

        .build();

        // Replace the IAM instance profile association for the EC2 instance.
        ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest replaceRequest =
ReplaceIamInstanceProfileAssociationRequest
        .builder()
        .iamInstanceProfile(iamInstanceProfile)
        .associationId(profileAssociationId) // Make sure
'profileAssociationId' is a valid association ID.
        .build();

        try {
            getEc2Client().replaceIamInstanceProfileAssociation(replaceRequest);
            // Handle the response as needed.
        } catch (Ec2Exception e) {
            // Handle exceptions, log, or report the error.
            System.err.println("Error: " + e.getMessage());
        }

        System.out.format("Replaced instance profile for association %s with
profile %s.", profileAssociationId,
            newInstanceProfileName);
        TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
        boolean instReady = false;
        int tries = 0;

        // Reboot after 60 seconds
        while (!instReady) {
            if (tries % 6 == 0) {
                getEc2Client().rebootInstances(RebootInstancesRequest.builder()
                    .instanceIds(instanceId)
                    .build());
                System.out.println("Rebooting instance " + instanceId + " and
waiting for it to be ready.");
            }
            tries++;

```

```

        try {
            TimeUnit.SECONDS.sleep(10);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        DescribeInstanceInformationResponse informationResponse =
getSSMClient().describeInstanceInformation();
        List<InstanceInformation> instanceInformationList =
informationResponse.getInstanceInformationList();
        for (InstanceInformation info : instanceInformationList) {
            if (info.getInstanceId().equals(instanceId)) {
                instReady = true;
                break;
            }
        }
    }

    SendCommandRequest sendCommandRequest = SendCommandRequest.builder()
        .instanceIds(instanceId)
        .documentName("AWS-RunShellScript")
        .parameters(Collections.singletonMap("commands",
            Collections.singletonList("cd / && sudo python3 server.py
80")))
        .build();

    getSSMClient().sendCommand(sendCommandRequest);
    System.out.println("Restarted the Python web server on instance " +
instanceId + ".");
}

public void openInboundPort(String secGroupId, String port, String ipAddress)
{
    AuthorizeSecurityGroupIngressRequest ingressRequest =
AuthorizeSecurityGroupIngressRequest.builder()
        .groupName(secGroupId)
        .cidrIp(ipAddress)
        .fromPort(Integer.parseInt(port))
        .build();

    getEc2Client().authorizeSecurityGroupIngress(ingressRequest);
    System.out.format("Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
secGroupId, port, ipAddress);
}

```



```
/**
 * Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the role,
 * and deletes all the resources.
 */
public void deleteInstanceProfile(String roleName, String profileName) {
    try {
        software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
        getInstanceProfileRequest =
        software.amazon.awssdk.services.iam.model.GetInstanceProfileRequest
            .builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .build();

        GetInstanceProfileResponse response =
        getIAMClient().getInstanceProfile(getInstanceProfileRequest);
        String name = response.instanceProfile().instanceProfileName();
        System.out.println(name);

        RemoveRoleFromInstanceProfileRequest profileRequest =
        RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .roleName(roleName)
            .build();

        getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(profileRequest);
        DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
        DeleteInstanceProfileRequest.builder()
            .instanceProfileName(profileName)
            .build();

        getIAMClient().deleteInstanceProfile(deleteInstanceProfileRequest);
        System.out.println("Deleted instance profile " + profileName);

        DeleteRoleRequest deleteRoleRequest = DeleteRoleRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .build();

        // List attached role policies.
        ListAttachedRolePoliciesResponse rolesResponse = getIAMClient()
            .listAttachedRolePolicies(role -> role.roleName(roleName));
        List<AttachedPolicy> attachedPolicies =
        rolesResponse.attachedPolicies();
        for (AttachedPolicy attachedPolicy : attachedPolicies) {
```

```

        DetachRolePolicyRequest request =
DetachRolePolicyRequest.builder()
            .roleName(roleName)
            .policyArn(attachedPolicy.policyArn())
            .build();

        getIAMClient().detachRolePolicy(request);
        System.out.println("Detached and deleted policy " +
attachedPolicy.policyName());
    }

    getIAMClient().deleteRole(deleteRoleRequest);
    System.out.println("Instance profile and role deleted.");

} catch (IamException e) {
    System.err.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}

public void deleteTemplate(String templateName) {
    getEc2Client().deleteLaunchTemplate(name ->
name.launchTemplateName(templateName));
    System.out.format(templateName + " was deleted.");
}

public void deleteAutoScaleGroup(String groupName) {
    DeleteAutoScalingGroupRequest deleteAutoScalingGroupRequest =
DeleteAutoScalingGroupRequest.builder()
        .autoScalingGroupName(groupName)
        .forceDelete(true)
        .build();

    getAutoScalingClient().deleteAutoScalingGroup(deleteAutoScalingGroupRequest);
    System.out.println(groupName + " was deleted.");
}

/*
 * Verify the default security group of the specified VPC allows ingress from
 * this
 * computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
 * address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you

```

```

    * must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port
    * to
    * any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
    * public
    * access when you're done.
    *
    */
public GroupInfo verifyInboundPort(String VPC, int port, String ipAddress) {
    boolean portIsOpen = false;
    GroupInfo groupInfo = new GroupInfo();
    try {
        Filter filter = Filter.builder()
            .name("group-name")
            .values("default")
            .build();

        Filter filter1 = Filter.builder()
            .name("vpc-id")
            .values(VPC)
            .build();

        DescribeSecurityGroupsRequest securityGroupsRequest =
DescribeSecurityGroupsRequest.builder()
            .filters(filter, filter1)
            .build();

        DescribeSecurityGroupsResponse securityGroupsResponse =
getEc2Client()
            .describeSecurityGroups(securityGroupsRequest);
        String securityGroup =
securityGroupsResponse.securityGroups().get(0).groupName();
        groupInfo.setGroupName(securityGroup);

        for (SecurityGroup secGroup :
securityGroupsResponse.securityGroups()) {
            System.out.println("Found security group: " +
secGroup.groupId());

            for (IpPermission ipPermission : secGroup.ipPermissions()) {
                if (ipPermission.fromPort() == port) {
                    System.out.println("Found inbound rule: " +
ipPermission);

                    for (IpRange ipRange : ipPermission.ipRanges()) {

```

```

        String cidrIp = ipRange.cidrIp();
        if (cidrIp.startsWith(ipAddress) ||
        cidrIp.equals("0.0.0.0/0")) {
            System.out.println(cidrIp + " is applicable");
            portIsOpen = true;
        }
    }

    if (!ipPermission.prefixListIds().isEmpty()) {
        System.out.println("Prefix lList is applicable");
        portIsOpen = true;
    }

    if (!portIsOpen) {
        System.out
            .println("The inbound rule does not appear to
be open to either this computer's IP,"
                    + " all IP addresses (0.0.0.0/0), or
to a prefix list ID.");
    } else {
        break;
    }
}
}

} catch (AutoScalingException e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
}

groupInfo.setPortOpen(portIsOpen);
return groupInfo;
}

/*
 * Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
 * Scaling group.
 * The target group specifies how the load balancer forward requests to the
 * instances
 * in the group.
 */
public void attachLoadBalancerTargetGroup(String asGroupName, String
targetGroupARN) {
    try {

```

```

        AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
AttachLoadBalancerTargetGroupsRequest.builder()
            .autoScalingGroupName(asGroupName)
            .targetGroupARNs(targetGroupARN)
            .build();

getAutoScalingClient().attachLoadBalancerTargetGroups(targetGroupsRequest);
    System.out.println("Attached load balancer to " + asGroupName);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.
public String[] createGroup(int groupSize, String templateName, String
autoScalingGroupName) {

    // Get availability zones.

software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
zonesRequest =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeAvailabilityZonesRequest
    .builder()
    .build();

    DescribeAvailabilityZonesResponse zonesResponse =
getEc2Client().describeAvailabilityZones(zonesRequest);
    List<String> availabilityZoneNames =
zonesResponse.availabilityZones().stream()

.map(software.amazon.awssdk.services.ec2.model.AvailabilityZone::zoneName)
    .collect(Collectors.toList());

    String availabilityZones = String.join(",", availabilityZoneNames);
    LaunchTemplateSpecification specification =
LaunchTemplateSpecification.builder()
        .launchTemplateName(templateName)
        .version("$Default")
        .build();

    String[] zones = availabilityZones.split(",");

```

```

        CreateAutoScalingGroupRequest groupRequest =
CreateAutoScalingGroupRequest.builder()
    .launchTemplate(specification)
    .availabilityZones(zones)
    .maxSize(groupSize)
    .minSize(groupSize)
    .autoScalingGroupName(autoScalingGroupName)
    .build();

    try {
        getAutoScalingClient().createAutoScalingGroup(groupRequest);

    } catch (AutoScalingException e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    System.out.println("Created an EC2 Auto Scaling group named " +
autoScalingGroupName);
    return zones;
}

public String getDefaultVPC() {
    // Define the filter.
    Filter defaultFilter = Filter.builder()
        .name("is-default")
        .values("true")
        .build();

    software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest request =
software.amazon.awssdk.services.ec2.model.DescribeVpcsRequest
        .builder()
        .filters(defaultFilter)
        .build();

    DescribeVpcsResponse response = getEc2Client().describeVpcs(request);
    return response.vpcs().get(0).vpcId();
}

// Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.
public List<Subnet> getSubnets(String vpcId, String[] availabilityZones) {
    List<Subnet> subnets = null;
    Filter vpcFilter = Filter.builder()
        .name("vpc-id")

```

```

        .values(vpcId)
        .build();

    Filter azFilter = Filter.builder()
        .name("availability-zone")
        .values(availabilityZones)
        .build();

    Filter defaultForAZ = Filter.builder()
        .name("default-for-az")
        .values("true")
        .build();

    DescribeSubnetsRequest request = DescribeSubnetsRequest.builder()
        .filters(vpcFilter, azFilter, defaultForAZ)
        .build();

    DescribeSubnetsResponse response =
getEc2Client().describeSubnets(request);
    subnets = response.subnets();
    return subnets;
}

// Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.
public String getBadInstance(String groupName) {
    DescribeAutoScalingGroupsRequest request =
DescribeAutoScalingGroupsRequest.builder()
        .autoScalingGroupNames(groupName)
        .build();

    DescribeAutoScalingGroupsResponse response =
getAutoScalingClient().describeAutoScalingGroups(request);
    AutoScalingGroup autoScalingGroup = response.autoScalingGroups().get(0);
    List<String> instanceIds = autoScalingGroup.instances().stream()
        .map(instance -> instance.instanceId())
        .collect(Collectors.toList());

    String[] instanceIdArray = instanceIds.toArray(new String[0]);
    for (String instanceId : instanceIdArray) {
        System.out.println("Instance ID: " + instanceId);
        return instanceId;
    }
    return "";
}
}

```

```

// Gets data about the profile associated with an instance.
public String getInstanceProfile(String instanceId) {
    Filter filter = Filter.builder()
        .name("instance-id")
        .values(instanceId)
        .build();

    DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest associationsRequest =
DescribeIamInstanceProfileAssociationsRequest
        .builder()
        .filters(filter)
        .build();

    DescribeIamInstanceProfileAssociationsResponse response = getEc2Client()
        .describeIamInstanceProfileAssociations(associationsRequest);
    return response.iamInstanceProfileAssociations().get(0).associationId();
}

public void deleteRolesPolicies(String policyName, String roleName, String
InstanceProfile) {
    ListPoliciesRequest listPoliciesRequest =
ListPoliciesRequest.builder().build();
    ListPoliciesResponse listPoliciesResponse =
getIAMClient().listPolicies(listPoliciesRequest);
    for (Policy policy : listPoliciesResponse.policies()) {
        if (policy.policyName().equals(policyName)) {
            // List the entities (users, groups, roles) that are attached to
the policy.

software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
listEntitiesRequest =
software.amazon.awssdk.services.iam.model.ListEntitiesForPolicyRequest
        .builder()
        .policyArn(policy.arn())
        .build();
        ListEntitiesForPolicyResponse listEntitiesResponse = iamClient
            .listEntitiesForPolicy(listEntitiesRequest);
        if (!listEntitiesResponse.policyGroups().isEmpty() || !
listEntitiesResponse.policyUsers().isEmpty() ||
            !listEntitiesResponse.policyRoles().isEmpty()) {
            // Detach the policy from any entities it is attached to.
            DetachRolePolicyRequest detachPolicyRequest =
DetachRolePolicyRequest.builder()

```



```

        .policyArn(policy.arn())
        .roleName(roleName) // Specify the name of the IAM
role
        .build();

        getIAMClient().detachRolePolicy(detachPolicyRequest);
        System.out.println("Policy detached from entities.");
    }

    // Now, you can delete the policy.
    DeletePolicyRequest deletePolicyRequest =
DeletePolicyRequest.builder()
        .policyArn(policy.arn())
        .build();

    getIAMClient().deletePolicy(deletePolicyRequest);
    System.out.println("Policy deleted successfully.");
    break;
}
}

// List the roles associated with the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleRequest listRolesRequest =
ListInstanceProfilesForRoleRequest.builder()
    .roleName(roleName)
    .build();

// Detach the roles from the instance profile
ListInstanceProfilesForRoleResponse listRolesResponse =
iamClient.listInstanceProfilesForRole(listRolesRequest);
for (software.amazon.awssdk.services.iam.model.InstanceProfile profile :
listRolesResponse.instanceProfiles()) {
    RemoveRoleFromInstanceProfileRequest removeRoleRequest =
RemoveRoleFromInstanceProfileRequest.builder()
        .instanceProfileName(InstanceProfile)
        .roleName(roleName) // Remove the extra dot here
        .build();

    getIAMClient().removeRoleFromInstanceProfile(removeRoleRequest);
    System.out.println("Role " + roleName + " removed from instance
profile " + InstanceProfile);
}

// Delete the instance profile after removing all roles

```

```

        DeleteInstanceProfileRequest deleteInstanceProfileRequest =
DeleteInstanceProfileRequest.builder()
        .instanceProfileName(InstanceProfile)
        .build();

        getIAMClient().deleteInstanceProfile(r ->
r.instanceProfileName(InstanceProfile));
        System.out.println(InstanceProfile + " Deleted");
        System.out.println("All roles and policies are deleted.");
    }
}

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Elastic Load Balancing.

```

public class LoadBalancer {
    public ElasticLoadBalancingV2Client elasticLoadBalancingV2Client;

    public ElasticLoadBalancingV2Client getLoadBalancerClient() {
        if (elasticLoadBalancingV2Client == null) {
            elasticLoadBalancingV2Client = ElasticLoadBalancingV2Client.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }

        return elasticLoadBalancingV2Client;
    }

    // Checks the health of the instances in the target group.
    public List<TargetHealthDescription> checkTargetHealth(String
targetGroupName) {
        DescribeTargetGroupsRequest targetGroupsRequest =
DescribeTargetGroupsRequest.builder()
            .names(targetGroupName)
            .build();

        DescribeTargetGroupsResponse tgResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetGroups(targetGroupsRequest);

        DescribeTargetHealthRequest healthRequest =
DescribeTargetHealthRequest.builder()

            .targetGroupArn(tgResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn())

```

```

        .build();

        DescribeTargetHealthResponse healthResponse =
getLoadBalancerClient().describeTargetHealth(healthRequest);
        return healthResponse.targetHealthDescriptions();
    }

    // Gets the HTTP endpoint of the load balancer.
    public String getEndpoint(String lbName) {
        DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
            .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
        return res.loadBalancers().get(0).dnsName();
    }

    // Deletes a load balancer.
    public void deleteLoadBalancer(String lbName) {
        try {
            // Use a waiter to delete the Load Balancer.
            DescribeLoadBalancersResponse res = getLoadBalancerClient()
                .describeLoadBalancers(describe -> describe.names(lbName));
            ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
            DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()

.loadBalancerArns(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())
            .build();

            getLoadBalancerClient().deleteLoadBalancer(
                builder ->
builder.loadBalancerArn(res.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn()));
            WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter

                .waitUntilLoadBalancersDeleted(request);
            waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);

        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }
        System.out.println(lbName + " was deleted.");
    }

    // Deletes the target group.
    public void deleteTargetGroup(String targetGroupName) {

```

```

        try {
            DescribeTargetGroupsResponse res = getLoadBalancerClient()
                .describeTargetGroups(describe ->
describe.names(targetGroupName));
            getLoadBalancerClient()
                .deleteTargetGroup(builder ->
builder.targetGroupArn(res.targetGroups().get(0).targetGroupArn()));
        } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        }
        System.out.println(targetGroupName + " was deleted.");
    }

    // Verify this computer can successfully send a GET request to the load
    balancer
    // endpoint.
    public boolean verifyLoadBalancerEndpoint(String elbDnsName) throws
IOException, InterruptedException {
        boolean success = false;
        int retries = 3;
        CloseableHttpClient httpClient = HttpClients.createDefault();

        // Create an HTTP GET request to the ELB.
        HttpGet httpGet = new HttpGet("http://" + elbDnsName);
        try {
            while ((!success) && (retries > 0)) {
                // Execute the request and get the response.
                HttpResponse response = httpClient.execute(httpGet);
                int statusCode = response.getStatusLine().getStatusCode();
                System.out.println("HTTP Status Code: " + statusCode);
                if (statusCode == 200) {
                    success = true;
                } else {
                    retries--;
                    System.out.println("Got connection error from load balancer
endpoint, retrying...");
                    TimeUnit.SECONDS.sleep(15);
                }
            }

        } catch (org.apache.http.conn.HttpHostConnectException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }

```

```

        System.out.println("Status.." + success);
        return success;
    }

    /**
     * Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group specifies
     * how
     * the load balancer forward requests to instances in the group and how
     instance
     * health is checked.
     */
    public String createTargetGroup(String protocol, int port, String vpcId,
String targetGroupName) {
        CreateTargetGroupRequest targetGroupRequest =
CreateTargetGroupRequest.builder()
            .healthCheckPath("/healthcheck")
            .healthCheckTimeoutSeconds(5)
            .port(port)
            .vpcId(vpcId)
            .name(targetGroupName)
            .protocol(protocol)
            .build();

        CreateTargetGroupResponse targetGroupResponse =
getLoadBalancerClient().createTargetGroup(targetGroupRequest);
        String targetGroupArn =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupArn();
        String targetGroup =
targetGroupResponse.targetGroups().get(0).targetGroupName();
        System.out.println("The " + targetGroup + " was created with ARN" +
targetGroupArn);
        return targetGroupArn;
    }

    /**
     * Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
     * subnets
     * and forwards requests to the specified target group.
     */
    public String createLoadBalancer(List<Subnet> subnetIds, String
targetGroupARN, String lbName, int port,
        String protocol) {
        try {
            List<String> subnetIdStrings = subnetIds.stream()

```

```

        .map(Subnet::subnetId)
        .collect(Collectors.toList());

        CreateLoadBalancerRequest balancerRequest =
CreateLoadBalancerRequest.builder()
        .subnets(subnetIdStrings)
        .name(lbName)
        .scheme("internet-facing")
        .build();

        // Create and wait for the load balancer to become available.
        CreateLoadBalancerResponse lsResponse =
getLoadBalancerClient().createLoadBalancer(balancerRequest);
        String lbARN = lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn();

        ElasticLoadBalancingV2Waiter loadBalancerWaiter =
getLoadBalancerClient().waiter();
        DescribeLoadBalancersRequest request =
DescribeLoadBalancersRequest.builder()
        .loadBalancerArns(lbARN)
        .build();

        System.out.println("Waiting for Load Balancer " + lbName + " to
become available.");
        WaiterResponse<DescribeLoadBalancersResponse> waiterResponse =
loadBalancerWaiter
        .waitUntilLoadBalancerAvailable(request);
        waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
        System.out.println("Load Balancer " + lbName + " is available.");

        // Get the DNS name (endpoint) of the load balancer.
        String lbDNSName = lsResponse.loadBalancers().get(0).dnsName();
        System.out.println("*** Load Balancer DNS Name: " + lbDNSName);

        // Create a listener for the load balance.
        Action action = Action.builder()
        .targetGroupArn(targetGroupARN)
        .type("forward")
        .build();

        CreateListenerRequest listenerRequest =
CreateListenerRequest.builder()

        .loadBalancerArn(lsResponse.loadBalancers().get(0).loadBalancerArn())

```

```

        .defaultActions(action)
        .port(port)
        .protocol(protocol)
        .build();

        getLoadBalancerClient().createListener(listenerRequest);
        System.out.println("Created listener to forward traffic from load
balancer " + lbName + " to target group "
        + targetGroupARN);

        // Return the load balancer DNS name.
        return lbDNSName;

    } catch (ElasticLoadBalancingV2Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
    return "";
}
}

```

Crea una classe che utilizzi DynamoDB per simulare un servizio di raccomandazione.

```

public class Database {

    private static DynamoDbClient dynamoDbClient;

    public static DynamoDbClient getDynamoDbClient() {
        if (dynamoDbClient == null) {
            dynamoDbClient = DynamoDbClient.builder()
                .region(Region.US_EAST_1)
                .build();
        }
        return dynamoDbClient;
    }

    // Checks to see if the Amazon DynamoDB table exists.
    private boolean doesTableExist(String tableName) {
        try {
            // Describe the table and catch any exceptions.
            DescribeTableRequest describeTableRequest =
                DescribeTableRequest.builder()
                    .tableName(tableName)

```

```

        .build();

        getDynamoDbClient().describeTable(describeTableRequest);
        System.out.println("Table '" + tableName + "' exists.");
        return true;

    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        System.out.println("Table '" + tableName + "' does not exist.");
    } catch (DynamoDbException e) {
        System.err.println("Error checking table existence: " +
e.getMessage());
    }
    return false;
}

/*
 * Creates a DynamoDB table to use a recommendation service. The table has a
 * hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
such
 * as
 * Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
 * MediaType,
 * forms a unique identifier for the recommended item.
 */
public void createTable(String tableName, String fileName) throws IOException
{
    // First check to see if the table exists.
    boolean doesExist = doesTableExist(tableName);
    if (!doesExist) {
        DynamoDbWaiter dbWaiter = getDynamoDbClient().waiter();
        CreateTableRequest createTableRequest = CreateTableRequest.builder()
            .tableName(tableName)
            .attributeDefinitions(
                AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("MediaType")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.S)
                    .build(),
                AttributeDefinition.builder()
                    .attributeName("ItemId")
                    .attributeType(ScalarAttributeType.N)
                    .build())
            .keySchema(
                KeySchemaElement.builder()
                    .attributeName("MediaType")

```



```

        .keyType(KeyType.HASH)
        .build(),
        KeySchemaElement.builder()
            .attributeName("ItemId")
            .keyType(KeyType.RANGE)
            .build())
    .provisionedThroughput(
        ProvisionedThroughput.builder()
            .readCapacityUnits(5L)
            .writeCapacityUnits(5L)
            .build())
    .build();

getDynamoDbClient().createTable(createTableRequest);
System.out.println("Creating table " + tableName + "...");

// Wait until the Amazon DynamoDB table is created.
DescribeTableRequest tableRequest = DescribeTableRequest.builder()
    .tableName(tableName)
    .build();

    WaiterResponse<DescribeTableResponse> waiterResponse =
dbWaiter.waitForTableExists(tableRequest);
    waiterResponse.matched().response().ifPresent(System.out::println);
    System.out.println("Table " + tableName + " created.");

    // Add records to the table.
    populateTable(fileName, tableName);
}

}

public void deleteTable(String tableName) {
    getDynamoDbClient().deleteTable(table -> table.tableName(tableName));
    System.out.println("Table " + tableName + " deleted.");
}

// Populates the table with data located in a JSON file using the DynamoDB
// enhanced client.
public void populateTable(String fileName, String tableName) throws
IOException {
    DynamoDbEnhancedClient enhancedClient = DynamoDbEnhancedClient.builder()
        .dynamoDbClient(getDynamoDbClient())
        .build();
    ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

```

```

        File jsonFile = new File(fileName);
        JsonNode rootNode = objectMapper.readTree(jsonFile);

        DynamoDbTable<Recommendation> mappedTable =
enhancedClient.table(tableName,
            TableSchema.fromBean(Recommendation.class));
        for (JsonNode currentNode : rootNode) {
            String mediaType = currentNode.path("MediaType").path("S").asText();
            int itemId = currentNode.path("ItemId").path("N").asInt();
            String title = currentNode.path("Title").path("S").asText();
            String creator = currentNode.path("Creator").path("S").asText();

            // Create a Recommendation object and set its properties.
            Recommendation rec = new Recommendation();
            rec.setMediaType(mediaType);
            rec.setItemId(itemId);
            rec.setTitle(title);
            rec.setCreator(creator);

            // Put the item into the DynamoDB table.
            mappedTable.putItem(rec); // Add the Recommendation to the list.
        }
        System.out.println("Added all records to the " + tableName);
    }
}

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Systems Manager.

```

public class ParameterHelper {

    String tableName = "doc-example-resilient-architecture-table";
    String dyntable = "doc-example-recommendation-service";
    String failureResponse = "doc-example-resilient-architecture-failure-
response";
    String healthCheck = "doc-example-resilient-architecture-health-check";

    public void reset() {
        put(dyntable, tableName);
        put(failureResponse, "none");
        put(healthCheck, "shallow");
    }
}

```

```
public void put(String name, String value) {
    SsmClient ssmClient = SsmClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    PutParameterRequest parameterRequest = PutParameterRequest.builder()
        .name(name)
        .value(value)
        .overwrite(true)
        .type("String")
        .build();

    ssmClient.putParameter(parameterRequest);
    System.out.printf("Setting demo parameter %s to '%s'.", name, value);
}
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK for Java 2.x .

- [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
- [CreateAutoScalingGroup](#)
- [CreateInstanceProfile](#)
- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeInstanceProfileAssociations](#)

- [DescribeInstances](#)

- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)
- [RebootInstances](#)
- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

JavaScript

SDK per (v3) JavaScript

Note

C'è altro da fare. GitHub Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui lo scenario interattivo al prompt dei comandi.

```
#!/usr/bin/env node
// Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

import {
  Scenario,
  parseScenarioArgs,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";

/**
 * The workflow steps are split into three stages:
 *   - deploy
 *   - demo
 *   - destroy
 *
 * Each of these stages has a corresponding file prefixed with steps-*.

```

```

    */
import { deploySteps } from "./steps-deploy.js";
import { demoSteps } from "./steps-demo.js";
import { destroySteps } from "./steps-destroy.js";

/**
 * The context is passed to every scenario. Scenario steps
 * will modify the context.
 */
const context = {};

/**
 * Three Scenarios are created for the workflow. A Scenario is an orchestration
 * class
 * that simplifies running a series of steps.
 */
export const scenarios = {
  // Deploys all resources necessary for the workflow.
  deploy: new Scenario("Resilient Workflow - Deploy", deploySteps, context),
  // Demonstrates how a fragile web service can be made more resilient.
  demo: new Scenario("Resilient Workflow - Demo", demoSteps, context),
  // Destroys the resources created for the workflow.
  destroy: new Scenario("Resilient Workflow - Destroy", destroySteps, context),
};

// Call function if run directly
import { fileURLToPath } from "node:url";

if (process.argv[1] === fileURLToPath(import.meta.url)) {
  parseScenarioArgs(scenarios, {
    name: "Resilient Workflow",
    synopsis:
      "node index.js --scenario <deploy | demo | destroy> [-h|--help] [-y|--yes] [-v|--verbose]",
    description: "Deploy and interact with scalable EC2 instances.",
  });
}

```

Crea passaggi per distribuire tutte le risorse.

```

import { join } from "node:path";
import { readFileSync, writeFileSync } from "node:fs";

```

```
import axios from "axios";

import {
    BatchWriteItemCommand,
    CreateTableCommand,
    DynamoDBClient,
    waitUntilTableExists,
} from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
    EC2Client,
    CreateKeyPairCommand,
    CreateLaunchTemplateCommand,
    DescribeAvailabilityZonesCommand,
    DescribeVpcsCommand,
    DescribeSubnetsCommand,
    DescribeSecurityGroupsCommand,
    AuthorizeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
    IAMClient,
    CreatePolicyCommand,
    CreateRoleCommand,
    CreateInstanceProfileCommand,
    AddRoleToInstanceProfileCommand,
    AttachRolePolicyCommand,
    waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { SSMClient, GetParameterCommand } from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
    CreateAutoScalingGroupCommand,
    AutoScalingClient,
    AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
    CreateListenerCommand,
    CreateLoadBalancerCommand,
    CreateTargetGroupCommand,
    ElasticLoadBalancingV2Client,
    waitUntilLoadBalancerAvailable,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
    ScenarioOutput,
    ScenarioInput,
```

```

    ScenarioAction,
  } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { saveState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH, ROOT } from "../constants.js";
import { initParamsSteps } from "../steps-reset-params.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const deploySteps = [
  new ScenarioOutput("introduction", MESSAGES.introduction, { header: true }),
  new ScenarioInput("confirmDeployment", MESSAGES.confirmDeployment, {
    type: "confirm",
  }),
  new ScenarioAction(
    "handleConfirmDeployment",
    (c) => c.confirmDeployment === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingTable",
    MESSAGES.creatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
  ),
  new ScenarioAction("createTable", async () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    await client.send(
      new CreateTableCommand({
        TableName: NAMES.tableName,
        ProvisionedThroughput: {
          ReadCapacityUnits: 5,
          WriteCapacityUnits: 5,
        },
        AttributeDefinitions: [
          {
            AttributeName: "MediaType",
            AttributeType: "S",
          },
          {
            AttributeName: "ItemId",
            AttributeType: "N",
          },
        ],
        KeySchema: [

```

```

        {
            AttributeName: "MediaType",
            KeyType: "HASH",
        },
        {
            AttributeName: "ItemId",
            KeyType: "RANGE",
        },
    ],
    )),
);
await waitUntilTableExists({ client }, { TableName: NAMES.tableName });
}),
new ScenarioOutput(
    "createdTable",
    MESSAGES.createdTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioOutput(
    "populatingTable",
    MESSAGES.populatingTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),
),
new ScenarioAction("populateTable", () => {
    const client = new DynamoDBClient({});
    /**
     * @type {{ default: import("@aws-sdk/client-dynamodb").PutRequest['Item']
[] }}
    */
    const recommendations = JSON.parse(
        readFileSync(join(RESOURCES_PATH, "recommendations.json")),
    );

    return client.send(
        new BatchWriteItemCommand({
            RequestItems: {
                [NAMES.tableName]: recommendations.map((item) => ({
                    PutRequest: { Item: item },
                })),
            },
        }),
    );
}),
new ScenarioOutput(
    "populatedTable",
    MESSAGES.populatedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName),

```



```

    ),
    new ScenarioOutput(
      "creatingKeyPair",
      MESSAGES.creatingKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
    ),
    new ScenarioAction("createKeyPair", async () => {
      const client = new EC2Client({});
      const { KeyMaterial } = await client.send(
        new CreateKeyPairCommand({
          KeyName: NAMES.keyPairName,
        }),
      );

      writeFileSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`, KeyMaterial, { mode: 0o600 });
    }),
    new ScenarioOutput(
      "createdKeyPair",
      MESSAGES.createdKeyPair.replace("${KEY_PAIR_NAME}", NAMES.keyPairName),
    ),
    new ScenarioOutput(
      "creatingInstancePolicy",
      MESSAGES.creatingInstancePolicy.replace(
        "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
        NAMES.instancePolicyName,
      ),
    ),
    new ScenarioAction("createInstancePolicy", async (state) => {
      const client = new IAMClient({});
      const {
        Policy: { Arn },
      } = await client.send(
        new CreatePolicyCommand({
          PolicyName: NAMES.instancePolicyName,
          PolicyDocument: readFileSync(
            join(RESOURCES_PATH, "instance_policy.json"),
          ),
        }),
      );
      state.instancePolicyArn = Arn;
    }),
    new ScenarioOutput("createdInstancePolicy", (state) =>
      MESSAGES.createdInstancePolicy
        .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
        .replace("${INSTANCE_POLICY_ARN}", state.instancePolicyArn),
    ),
  ],
);

```

```

    ),
    new ScenarioOutput(
      "creatingInstanceRole",
      MESSAGES.creatingInstanceRole.replace(
        "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
        NAMES.instanceRoleName,
      ),
    ),
  ),
  new ScenarioAction("createInstanceRole", () => {
    const client = new IAMClient({});
    return client.send(
      new CreateRoleCommand({
        RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        AssumeRolePolicyDocument: readFileSync(
          join(ROOT, "assume-role-policy.json"),
        ),
      }),
    ),
  }),
);
}),
new ScenarioOutput(
  "createdInstanceRole",
  MESSAGES.createdInstanceRole.replace(
    "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
    NAMES.instanceRoleName,
  ),
),
new ScenarioOutput(
  "attachingPolicyToRole",
  MESSAGES.attachingPolicyToRole
    .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName)
    .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName),
),
new ScenarioAction("attachPolicyToRole", async (state) => {
  const client = new IAMClient({});
  await client.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.instanceRoleName,
      PolicyArn: state.instancePolicyArn,
    }),
  );
}),
new ScenarioOutput(
  "attachedPolicyToRole",
  MESSAGES.attachedPolicyToRole

```

```

        .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
    ),
    new ScenarioOutput(
        "creatingInstanceProfile",
        MESSAGES.creatingInstanceProfile.replace(
            "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
            NAMES.instanceProfileName,
        ),
    ),
    new ScenarioAction("createInstanceProfile", async (state) => {
        const client = new IAMClient({});
        const {
            InstanceProfile: { Arn },
        } = await client.send(
            new CreateInstanceProfileCommand({
                InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
            }),
        );
        state.instanceProfileArn = Arn;

        await waitUntilInstanceProfileExists(
            { client },
            { InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName },
        );
    }),
    new ScenarioOutput("createdInstanceProfile", (state) =>
        MESSAGES.createdInstanceProfile
            .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
            .replace("${INSTANCE_PROFILE_ARN}", state.instanceProfileArn),
    ),
    new ScenarioOutput(
        "addingRoleToInstanceProfile",
        MESSAGES.addingRoleToInstanceProfile
            .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
            .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
    ),
    new ScenarioAction("addRoleToInstanceProfile", () => {
        const client = new IAMClient({});
        return client.send(
            new AddRoleToInstanceProfileCommand({
                RoleName: NAMES.instanceRoleName,
                InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
            }),
        ),
    ),

```

```

    );
  }},
  new ScenarioOutput(
    "addedRoleToInstanceProfile",
    MESSAGES.addedRoleToInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName),
  ),
  ...initParamsSteps,
  new ScenarioOutput("creatingLaunchTemplate", MESSAGES.creatingLaunchTemplate),
  new ScenarioAction("createLaunchTemplate", async () => {
    const ssmClient = new SSMClient({});
    const { Parameter } = await ssmClient.send(
      new GetParameterCommand({
        Name: "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
      }),
    );
    const ec2Client = new EC2Client({});
    await ec2Client.send(
      new CreateLaunchTemplateCommand({
        LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
        LaunchTemplateData: {
          InstanceType: "t3.micro",
          ImageId: Parameter.Value,
          IamInstanceProfile: { Name: NAMES.instanceProfileName },
          UserData: readFileSync(
            join(RESOURCES_PATH, "server_startup_script.sh"),
          ).toString("base64"),
          KeyName: NAMES.keyPairName,
        },
      }),
    );
  }},
  new ScenarioOutput(
    "createdLaunchTemplate",
    MESSAGES.createdLaunchTemplate.replace(
      "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
      NAMES.launchTemplateName,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingAutoScalingGroup",
    MESSAGES.creatingAutoScalingGroup.replace(
      "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",

```

```

        NAMES.autoScalingGroupName,
    ),
),
new ScenarioAction("createAutoScalingGroup", async (state) => {
    const ec2Client = new EC2Client({});
    const { AvailabilityZones } = await ec2Client.send(
        new DescribeAvailabilityZonesCommand({}),
    );
    state.availabilityZoneNames = AvailabilityZones.map((az) => az.ZoneName);
    const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
        autoScalingClient.send(
            new CreateAutoScalingGroupCommand({
                AvailabilityZones: state.availabilityZoneNames,
                AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
                LaunchTemplate: {
                    LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
                    Version: "$Default",
                },
                MinSize: 3,
                MaxSize: 3,
            }),
        ),
    );
}),
new ScenarioOutput(
    "createdAutoScalingGroup",
    /**
     * @param {{ availabilityZoneNames: string[] }} state
     */
    (state) =>
        MESSAGES.createdAutoScalingGroup
            .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName)
            .replace(
                "${AVAILABILITY_ZONE_NAMES}",
                state.availabilityZoneNames.join(", "),
            ),
),
new ScenarioInput("confirmContinue", MESSAGES.confirmContinue, {
    type: "confirm",
}),
new ScenarioOutput("loadBalancer", MESSAGES.loadBalancer),
new ScenarioOutput("gettingVpc", MESSAGES.gettingVpc),
new ScenarioAction("getVpc", async (state) => {

```

```

const client = new EC2Client({});
const { Vpcs } = await client.send(
  new DescribeVpcsCommand({
    Filters: [{ Name: "is-default", Values: ["true"] }],
  }),
);
state.defaultVpc = Vpcs[0].VpcId;
}),
new ScenarioOutput("gotVpc", (state) =>
  MESSAGES.gotVpc.replace("${VPC_ID}", state.defaultVpc),
),
new ScenarioOutput("gettingSubnets", MESSAGES.gettingSubnets),
new ScenarioAction("getSubnets", async (state) => {
  const client = new EC2Client({});
  const { Subnets } = await client.send(
    new DescribeSubnetsCommand({
      Filters: [
        { Name: "vpc-id", Values: [state.defaultVpc] },
        { Name: "availability-zone", Values: state.availabilityZoneNames },
        { Name: "default-for-az", Values: ["true"] },
      ],
    }),
  );
  state.subnets = Subnets.map((subnet) => subnet.SubnetId);
}),
new ScenarioOutput(
  "gotSubnets",
  /**
   * @param {{ subnets: string[] }} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.gotSubnets.replace("${SUBNETS}", state.subnets.join(", ")),
),
new ScenarioOutput(
  "creatingLoadBalancerTargetGroup",
  MESSAGES.creatingLoadBalancerTargetGroup.replace(
    "${TARGET_GROUP_NAME}",
    NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
  ),
),
new ScenarioAction("createLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new CreateTargetGroupCommand({

```

```

        Name: NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
        Protocol: "HTTP",
        Port: 80,
        HealthCheckPath: "/healthcheck",
        HealthCheckIntervalSeconds: 10,
        HealthCheckTimeoutSeconds: 5,
        HealthyThresholdCount: 2,
        UnhealthyThresholdCount: 2,
        VpcId: state.defaultVpc,
    )),
  );
  const targetGroup = TargetGroups[0];
  state.targetGroupArn = targetGroup.TargetGroupArn;
  state.targetGroupProtocol = targetGroup.Protocol;
  state.targetGroupPort = targetGroup.Port;
  )),
  new ScenarioOutput(
    "createdLoadBalancerTargetGroup",
    MESSAGES.createdLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    ),
  ),
  new ScenarioOutput(
    "creatingLoadBalancer",
    MESSAGES.creatingLoadBalancer.replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName),
  ),
  new ScenarioAction("createLoadBalancer", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    const { LoadBalancers } = await client.send(
      new CreateLoadBalancerCommand({
        Name: NAMES.loadBalancerName,
        Subnets: state.subnets,
      )),
    );
    state.loadBalancerDns = LoadBalancers[0].DNSName;
    state.loadBalancerArn = LoadBalancers[0].LoadBalancerArn;
    await waitUntilLoadBalancerAvailable(
      { client },
      { Names: [NAMES.loadBalancerName] },
    );
  )),
  new ScenarioOutput("createdLoadBalancer", (state) =>
    MESSAGES.createdLoadBalancer

```

```

        .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
        .replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
    ),
    new ScenarioOutput(
        "creatingListener",
        MESSAGES.creatingLoadBalancerListener
            .replace("${LB_NAME}", NAMES.loadBalancerName)
            .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName),
    ),
    new ScenarioAction("createListener", async (state) => {
        const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
        const { Listeners } = await client.send(
            new CreateListenerCommand({
                LoadBalancerArn: state.loadBalancerArn,
                Protocol: state.targetGroupProtocol,
                Port: state.targetGroupPort,
                DefaultActions: [
                    { Type: "forward", TargetGroupArn: state.targetGroupArn },
                ],
            })
        );
        const listener = Listeners[0];
        state.loadBalancerListenerArn = listener.ListenerArn;
    }),
    new ScenarioOutput("createdListener", (state) =>
        MESSAGES.createdLoadBalancerListener.replace(
            "${LB_LISTENER_ARN}",
            state.loadBalancerListenerArn,
        ),
    ),
    new ScenarioOutput(
        "attachingLoadBalancerTargetGroup",
        MESSAGES.attachingLoadBalancerTargetGroup
            .replace("${TARGET_GROUP_NAME}", NAMES.loadBalancerTargetGroupName)
            .replace("${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}", NAMES.autoScalingGroupName),
    ),
    new ScenarioAction("attachLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
        const client = new AutoScalingClient({});
        await client.send(
            new AttachLoadBalancerTargetGroupsCommand({
                AutoScalingGroupName: NAMES.autoScalingGroupName,
                TargetGroupARNs: [state.targetGroupArn],
            })
        );
    });

```



```

    }),
    new ScenarioOutput(
      "attachedLoadBalancerTargetGroup",
      MESSAGES.attachedLoadBalancerTargetGroup,
    ),
    new ScenarioOutput("verifyingInboundPort", MESSAGES.verifyingInboundPort),
    new ScenarioAction(
      "verifyInboundPort",
      /**
       *
       * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-
ec2').SecurityGroup}} state
       */
      async (state) => {
        const client = new EC2Client({});
        const { SecurityGroups } = await client.send(
          new DescribeSecurityGroupsCommand({
            Filters: [{ Name: "group-name", Values: ["default"] }],
          }),
        );
        if (!SecurityGroups) {
          state.verifyInboundPortError = new Error(MESSAGES.noSecurityGroups);
        }
        state.defaultSecurityGroup = SecurityGroups[0];

        /**
         * @type {string}
         */
        const ipResponse = (await axios.get("http://checkip.amazonaws.com")).data;
        state.myIp = ipResponse.trim();
        const myIpRules = state.defaultSecurityGroup.IpPermissions.filter(
          ({ IpRanges }) =>
            IpRanges.some(
              ({ CidrIp }) =>
                CidrIp.startsWith(state.myIp) || CidrIp === "0.0.0.0/0",
            ),
        )
          .filter(({ IpProtocol }) => IpProtocol === "tcp")
          .filter(({ FromPort }) => FromPort === 80);

        state.myIpRules = myIpRules;
      },
    ),
    new ScenarioOutput(

```

```

    "verifiedInboundPort",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
        if (state.myIpRules.length > 0) {
            return MESSAGES.foundIpRules.replace(
                "${IP_RULES}",
                JSON.stringify(state.myIpRules, null, 2),
            );
        }
        return MESSAGES.noIpRules;
    },
),
new ScenarioInput(
    "shouldAddInboundRule",
    /**
     * @param {{ myIpRules: any[] }} state
     */
    (state) => {
        if (state.myIpRules.length > 0) {
            return false;
        }
        return MESSAGES.noIpRules;
    },
    { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction(
    "addInboundRule",
    /**
     * @param {{ defaultSecurityGroup: import('@aws-sdk/client-ec2').SecurityGroup }} state
     */
    async (state) => {
        if (!state.shouldAddInboundRule) {
            return;
        }

        const client = new EC2Client({});
        await client.send(
            new AuthorizeSecurityGroupIngressCommand({
                GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
                CidrIp: `${state.myIp}/32`,
                FromPort: 80,
            })
        );
    }
);

```

```

        ToPort: 80,
        IpProtocol: "tcp",
    )),
    );
  },
),
new ScenarioOutput("addedInboundRule", (state) => {
  if (state.shouldAddInboundRule) {
    return MESSAGES.addedInboundRule.replace("${IP_ADDRESS}", state.myIp);
  }
  return false;
}),
new ScenarioOutput("verifyingEndpoint", (state) =>
  MESSAGES.verifyingEndpoint.replace("${DNS_NAME}", state.loadBalancerDns),
),
new ScenarioAction("verifyEndpoint", async (state) => {
  try {
    const response = await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 30 }, () =>
      axios.get(`http://${state.loadBalancerDns}`),
    );
    state.endpointResponse = JSON.stringify(response.data, null, 2);
  } catch (e) {
    state.verifyEndpointError = e;
  }
}),
new ScenarioOutput("verifiedEndpoint", (state) => {
  if (state.verifyEndpointError) {
    console.error(state.verifyEndpointError);
  } else {
    return MESSAGES.verifiedEndpoint.replace(
      "${ENDPOINT_RESPONSE}",
      state.endpointResponse,
    );
  }
}),
saveState,
];

```

Crea i passaggi per eseguire la demo.

```

import { readFileSync } from "node:fs";
import { join } from "node:path";

```

```
import axios from "axios";

import {
  DescribeTargetGroupsCommand,
  DescribeTargetHealthCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";
import {
  DescribeInstanceInformationCommand,
  PutParameterCommand,
  SSMClient,
  SendCommandCommand,
} from "@aws-sdk/client-ssm";
import {
  IAMClient,
  CreatePolicyCommand,
  CreateRoleCommand,
  AttachRolePolicyCommand,
  CreateInstanceProfileCommand,
  AddRoleToInstanceProfileCommand,
  waitUntilInstanceProfileExists,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {
  AutoScalingClient,
  DescribeAutoScalingGroupsCommand,
  TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
} from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand,
  EC2Client,
  RebootInstancesCommand,
  ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";

import {
  ScenarioAction,
  ScenarioInput,
  ScenarioOutput,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/scenario.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES, RESOURCES_PATH } from "../constants.js";
import { findLoadBalancer } from "../shared.js";
```

```

const getRecommendation = new ScenarioAction(
  "getRecommendation",
  async (state) => {
    const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
    if (loadBalancer) {
      state.loadBalancerDnsName = loadBalancer.DNSName;
      try {
        state.recommendation = (
          await axios.get(`http://${state.loadBalancerDnsName}`)
        ).data;
      } catch (e) {
        state.recommendation = e instanceof Error ? e.message : e;
      }
    } else {
      throw new Error(MESSAGES.demoFindLoadBalancerError);
    }
  },
);

const getRecommendationResult = new ScenarioOutput(
  "getRecommendationResult",
  (state) =>
    `Recommendation:\n${JSON.stringify(state.recommendation, null, 2)}`,
  { preformatted: true },
);

const getHealthCheck = new ScenarioAction("getHealthCheck", async (state) => {
  const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
  const { TargetGroups } = await client.send(
    new DescribeTargetGroupsCommand({
      Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
    }),
  );
});

const { TargetHealthDescriptions } = await client.send(
  new DescribeTargetHealthCommand({
    TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
  }),
);
state.targetHealthDescriptions = TargetHealthDescriptions;
});

const getHealthCheckResult = new ScenarioOutput(

```

```

    "getHealthCheckResult",
    /**
     * @param {{ targetHealthDescriptions: import('@aws-sdk/client-elastic-load-
balancing-v2').TargetHealthDescription[]}} state
     */
    (state) => {
        const status = state.targetHealthDescriptions
            .map((th) => `${th.Target.Id}: ${th.TargetHealth.State}`)
            .join("\n");
        return `Health check:\n${status}`;
    },
    { preformatted: true },
);

const loadBalancerLoop = new ScenarioAction(
    "loadBalancerLoop",
    getRecommendation.action,
    {
        whileConfig: {
            whileFn: ({ loadBalancerCheck }) => loadBalancerCheck,
            input: new ScenarioInput(
                "loadBalancerCheck",
                MESSAGES.demoLoadBalancerCheck,
                {
                    type: "confirm",
                },
            ),
            output: getRecommendationResult,
        },
    },
);

const healthCheckLoop = new ScenarioAction(
    "healthCheckLoop",
    getHealthCheck.action,
    {
        whileConfig: {
            whileFn: ({ healthCheck }) => healthCheck,
            input: new ScenarioInput("healthCheck", MESSAGES.demoHealthCheck, {
                type: "confirm",
            }),
            output: getHealthCheckResult,
        },
    },
);

```

```

);

const statusSteps = [
  getRecommendation,
  getRecommendationResult,
  getHealthCheck,
  getHealthCheckResult,
];

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const demoSteps = [
  new ScenarioOutput("header", MESSAGES.demoHeader, { header: true }),
  new ScenarioOutput("sanityCheck", MESSAGES.demoSanityCheck),
  ...statusSteps,
  new ScenarioInput(
    "brokenDependencyConfirmation",
    MESSAGES.demoBrokenDependencyConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("brokenDependency", async (state) => {
    if (!state.brokenDependencyConfirmation) {
      process.exit();
    } else {
      const client = new SSMClient({});
      state.badTableName = `fake-table-${Date.now()}`;
      await client.send(
        new PutParameterCommand({
          Name: NAMES.ssmTableNameKey,
          Value: state.badTableName,
          Overwrite: true,
          Type: "String",
        }),
      );
    }
  }),
  new ScenarioOutput("testBrokenDependency", (state) =>
    MESSAGES.demoTestBrokenDependency.replace(
      "${TABLE_NAME}",
      state.badTableName,
    ),
  ),
  ...statusSteps,

```

```

new ScenarioInput(
  "staticResponseConfirmation",
  MESSAGES.demoStaticResponseConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("staticResponse", async (state) => {
  if (!state.staticResponseConfirmation) {
    process.exit();
  } else {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmFailureResponseKey,
        Value: "static",
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }
}),
new ScenarioOutput("testStaticResponse", MESSAGES.demoTestStaticResponse),
...statusSteps,
new ScenarioInput(
  "badCredentialsConfirmation",
  MESSAGES.demoBadCredentialsConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("badCredentialsExit", (state) => {
  if (!state.badCredentialsConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("fixDynamoDBName", async () => {
  const client = new SSMClient({});
  await client.send(
    new PutParameterCommand({
      Name: NAMES.ssmTableNameKey,
      Value: NAMES.tableName,
      Overwrite: true,
      Type: "String",
    }),
  );
}),
new ScenarioAction(

```



```

    "badCredentials",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-auto-
scaling').Instance }} state
     */
    async (state) => {
        await createSsmOnlyInstanceProfile();
        const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
        const { AutoScalingGroups } = await autoScalingClient.send(
            new DescribeAutoScalingGroupsCommand({
                AutoScalingGroupNames: [NAMES.autoScalingGroupName],
            }),
        );
        state.targetInstance = AutoScalingGroups[0].Instances[0];
        const ec2Client = new EC2Client({});
        const { IamInstanceProfileAssociations } = await ec2Client.send(
            new DescribeIamInstanceProfileAssociationsCommand({
                Filters: [
                    { Name: "instance-id", Values: [state.targetInstance.InstanceId] },
                ],
            }),
        );
        state.instanceProfileAssociationId =
            IamInstanceProfileAssociations[0].AssociationId;
        await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
            ec2Client.send(
                new ReplaceIamInstanceProfileAssociationCommand({
                    AssociationId: state.instanceProfileAssociationId,
                    IamInstanceProfile: { Name: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
                }),
            ),
        );

        await ec2Client.send(
            new RebootInstancesCommand({
                InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
            }),
        );

        const ssmClient = new SSMClient({});
        await retry({ intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, async () => {
            const { InstanceInformationList } = await ssmClient.send(
                new DescribeInstanceInformationCommand({}),
            );
        });
    }

```

```

    const instance = InstanceInformationList.find(
      (info) => info.InstanceId === state.targetInstance.InstanceId,
    );

    if (!instance) {
      throw new Error("Instance not found.");
    }
  });

  await ssmClient.send(
    new SendCommandCommand({
      InstanceIds: [state.targetInstance.InstanceId],
      DocumentName: "AWS-RunShellScript",
      Parameters: { commands: ["cd / && sudo python3 server.py 80"] },
    }),
  );
},
),
new ScenarioOutput(
  "testBadCredentials",
  /**
   * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-ssm').InstanceInformation}} state
   */
  (state) =>
    MESSAGES.demoTestBadCredentials.replace(
      "${INSTANCE_ID}",
      state.targetInstance.InstanceId,
    ),
),
loadBalancerLoop,
new ScenarioInput(
  "deepHealthCheckConfirmation",
  MESSAGES.demoDeepHealthCheckConfirmation,
  { type: "confirm" },
),
new ScenarioAction("deepHealthCheckExit", (state) => {
  if (!state.deepHealthCheckConfirmation) {
    process.exit();
  }
}),
new ScenarioAction("deepHealthCheck", async () => {
  const client = new SSMClient({});

```

```

    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmHealthCheckKey,
        Value: "deep",
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      })),
    );
  })),
  new ScenarioOutput("testDeepHealthCheck", MESSAGES.demoTestDeepHealthCheck),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "killInstanceConfirmation",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation }} state
     */
    (state) =>
      MESSAGES.demoKillInstanceConfirmation.replace(
        "${INSTANCE_ID}",
        state.targetInstance.InstanceId,
      ),
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("killInstanceExit", (state) => {
    if (!state.killInstanceConfirmation) {
      process.exit();
    }
  })),
  new ScenarioAction(
    "killInstance",
    /**
     * @param {{ targetInstance: import('@aws-sdk/client-
    ssm').InstanceInformation }} state
     */
    async (state) => {
      const client = new AutoScalingClient({});
      await client.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: state.targetInstance.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: false,
        })),
      );
    }
  );

```

```

    },
  ),
  new ScenarioOutput("testKillInstance", MESSAGES.demoTestKillInstance),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput("failOpenConfirmation", MESSAGES.demoFailOpenConfirmation, {
    type: "confirm",
  }),
  new ScenarioAction("failOpenExit", (state) => {
    if (!state.failOpenConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("failOpen", () => {
    const client = new SSMClient({});
    return client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: `fake-table-${Date.now()}`,
        Overwrite: true,
        Type: "String",
      }),
    );
  }),
  new ScenarioOutput("testFailOpen", MESSAGES.demoFailOpenTest),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
  new ScenarioInput(
    "resetTableConfirmation",
    MESSAGES.demoResetTableConfirmation,
    { type: "confirm" },
  ),
  new ScenarioAction("resetTableExit", (state) => {
    if (!state.resetTableConfirmation) {
      process.exit();
    }
  }),
  new ScenarioAction("resetTable", async () => {
    const client = new SSMClient({});
    await client.send(
      new PutParameterCommand({
        Name: NAMES.ssmTableNameKey,
        Value: NAMES.tableName,
        Overwrite: true,

```

```

        Type: "String",
    })),
    );
  })),
  new ScenarioOutput("testResetTable", MESSAGES.demoTestResetTable),
  healthCheckLoop,
  loadBalancerLoop,
];

async function createSsmOnlyInstanceProfile() {
  const iamClient = new IAMClient({});
  const { Policy } = await iamClient.send(
    new CreatePolicyCommand({
      PolicyName: NAMES.ssmOnlyPolicyName,
      PolicyDocument: readFileSync(
        join(RESOURCES_PATH, "ssm_only_policy.json"),
      ),
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new CreateRoleCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({
        Version: "2012-10-17",
        Statement: [
          {
            Effect: "Allow",
            Principal: { Service: "ec2.amazonaws.com" },
            Action: "sts:AssumeRole",
          },
        ],
      }),
    ),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: Policy.Arn,
    }),
  );
  await iamClient.send(
    new AttachRolePolicyCommand({
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
      PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
    }),
  );
}

```

```

    }},
  );
  const { InstanceProfile } = await iamClient.send(
    new CreateInstanceProfileCommand({
      InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
    }),
  );
  await waitUntilInstanceProfileExists(
    { client: iamClient },
    { InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName },
  );
  await iamClient.send(
    new AddRoleToInstanceProfileCommand({
      InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
      RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
    }),
  );

  return InstanceProfile;
}

```

Crea i passaggi per distruggere tutte le risorse.

```

import { unlinkSync } from "node:fs";

import { DynamoDBClient, DeleteTableCommand } from "@aws-sdk/client-dynamodb";
import {
  EC2Client,
  DeleteKeyPairCommand,
  DeleteLaunchTemplateCommand,
  RevokeSecurityGroupIngressCommand,
} from "@aws-sdk/client-ec2";
import {
  IAMClient,
  DeleteInstanceProfileCommand,
  RemoveRoleFromInstanceProfileCommand,
  DeletePolicyCommand,
  DeleteRoleCommand,
  DetachRolePolicyCommand,
  paginateListPolicies,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import {

```

```

    AutoScalingClient,
    DeleteAutoScalingGroupCommand,
    TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand,
    UpdateAutoScalingGroupCommand,
    paginateDescribeAutoScalingGroups,
  } from "@aws-sdk/client-auto-scaling";
import {
  DeleteLoadBalancerCommand,
  DeleteTargetGroupCommand,
  DescribeTargetGroupsCommand,
  ElasticLoadBalancingV2Client,
} from "@aws-sdk/client-elastic-load-balancing-v2";

import {
  ScenarioOutput,
  ScenarioInput,
  ScenarioAction,
} from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/index.js";
import { loadState } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario/steps-common.js";
import { retry } from "@aws-doc-sdk-examples/lib/utils/util-timers.js";

import { MESSAGES, NAMES } from "../constants.js";
import { findLoadBalancer } from "../shared.js";

/**
 * @type {import('@aws-doc-sdk-examples/lib/scenario.js').Step[]}
 */
export const destroySteps = [
  loadState,
  new ScenarioInput("destroy", MESSAGES.destroy, { type: "confirm" }),
  new ScenarioAction(
    "abort",
    (state) => state.destroy === false && process.exit(),
  ),
  new ScenarioAction("deleteTable", async (c) => {
    try {
      const client = new DynamoDBClient({});
      await client.send(new DeleteTableCommand({ TableName: NAMES.tableName }));
    } catch (e) {
      c.deleteTableError = e;
    }
  }),
  new ScenarioOutput("deleteTableResult", (state) => {
    if (state.deleteTableError) {

```

```

        console.error(state.deleteTableError);
        return MESSAGES.deleteTableError.replace(
            "${TABLE_NAME}",
            NAMES.tableName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedTable.replace("${TABLE_NAME}", NAMES.tableName);
}),
new ScenarioAction("deleteKeyPair", async (state) => {
    try {
        const client = new EC2Client({});
        await client.send(
            new DeleteKeyPairCommand({ KeyName: NAMES.keyPairName }),
        );
        unlinkSync(`${NAMES.keyPairName}.pem`);
    } catch (e) {
        state.deleteKeyPairError = e;
    }
}),
new ScenarioOutput("deleteKeyPairResult", (state) => {
    if (state.deleteKeyPairError) {
        console.error(state.deleteKeyPairError);
        return MESSAGES.deleteKeyPairError.replace(
            "${KEY_PAIR_NAME}",
            NAMES.keyPairName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedKeyPair.replace(
        "${KEY_PAIR_NAME}",
        NAMES.keyPairName,
    );
}),
new ScenarioAction("detachPolicyFromRole", async (state) => {
    try {
        const client = new IAMClient({});
        const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

        if (!policy) {
            state.detachPolicyFromRoleError = new Error(
                `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`,
            );
        } else {
            await client.send(
                new DetachRolePolicyCommand({

```



```

        RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        PolicyArn: policy.Arn,
    }},
    );
}
} catch (e) {
    state.detachPolicyFromRoleError = e;
}
}},
new ScenarioOutput("detachedPolicyFromRole", (state) => {
    if (state.detachPolicyFromRoleError) {
        console.error(state.detachPolicyFromRoleError);
        return MESSAGES.detachPolicyFromRoleError
            .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
            .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    }
    return MESSAGES.detachedPolicyFromRole
        .replace("${INSTANCE_POLICY_NAME}", NAMES.instancePolicyName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
}),
new ScenarioAction("deleteInstancePolicy", async (state) => {
    const client = new IAMClient({});
    const policy = await findPolicy(NAMES.instancePolicyName);

    if (!policy) {
        state.deletePolicyError = new Error(
            `Policy ${NAMES.instancePolicyName} not found.`
        );
    } else {
        return client.send(
            new DeletePolicyCommand({
                PolicyArn: policy.Arn,
            })
        );
    }
}),
new ScenarioOutput("deletePolicyResult", (state) => {
    if (state.deletePolicyError) {
        console.error(state.deletePolicyError);
        return MESSAGES.deletePolicyError.replace(
            "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
            NAMES.instancePolicyName,
        );
    }
}

```

```

    return MESSAGES.deletedPolicy.replace(
      "${INSTANCE_POLICY_NAME}",
      NAMES.instancePolicyName,
    );
  })),
  new ScenarioAction("removeRoleFromInstanceProfile", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
          InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.removeRoleFromInstanceProfileError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("removeRoleFromInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.removeRoleFromInstanceProfile) {
      console.error(state.removeRoleFromInstanceProfileError);
      return MESSAGES.removeRoleFromInstanceProfileError
        .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
        .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
    }
    return MESSAGES.removedRoleFromInstanceProfile
      .replace("${INSTANCE_PROFILE_NAME}", NAMES.instanceProfileName)
      .replace("${INSTANCE_ROLE_NAME}", NAMES.instanceRoleName);
  })),
  new ScenarioAction("deleteInstanceRole", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new DeleteRoleCommand({
          RoleName: NAMES.instanceRoleName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.deleteInstanceRoleError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("deleteInstanceRoleResult", (state) => {
    if (state.deleteInstanceRoleError) {
      console.error(state.deleteInstanceRoleError);
    }
  })
);

```

```

        return MESSAGES.deleteInstanceRoleError.replace(
            "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
            NAMES.instanceRoleName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceRole.replace(
        "${INSTANCE_ROLE_NAME}",
        NAMES.instanceRoleName,
    );
}),
new ScenarioAction("deleteInstanceProfile", async (state) => {
    try {
        const client = new IAMClient({});
        await client.send(
            new DeleteInstanceProfileCommand({
                InstanceProfileName: NAMES.instanceProfileName,
            }),
        );
    } catch (e) {
        state.deleteInstanceProfileError = e;
    }
}),
new ScenarioOutput("deleteInstanceProfileResult", (state) => {
    if (state.deleteInstanceProfileError) {
        console.error(state.deleteInstanceProfileError);
        return MESSAGES.deleteInstanceProfileError.replace(
            "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
            NAMES.instanceProfileName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedInstanceProfile.replace(
        "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
        NAMES.instanceProfileName,
    );
}),
new ScenarioAction("deleteAutoScalingGroup", async (state) => {
    try {
        await terminateGroupInstances(NAMES.autoScalingGroupName);
        await retry({ intervalInMs: 60000, maxRetries: 60 }, async () => {
            await deleteAutoScalingGroup(NAMES.autoScalingGroupName);
        });
    } catch (e) {
        state.deleteAutoScalingGroupError = e;
    }
}

```

```

    }},
    new ScenarioOutput("deleteAutoScalingGroupResult", (state) => {
      if (state.deleteAutoScalingGroupError) {
        console.error(state.deleteAutoScalingGroupError);
        return MESSAGES.deleteAutoScalingGroupError.replace(
          "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
          NAMES.autoScalingGroupName,
        );
      }
      return MESSAGES.deletedAutoScalingGroup.replace(
        "${AUTO_SCALING_GROUP_NAME}",
        NAMES.autoScalingGroupName,
      );
    }),
    new ScenarioAction("deleteLaunchTemplate", async (state) => {
      const client = new EC2Client({});
      try {
        await client.send(
          new DeleteLaunchTemplateCommand({
            LaunchTemplateName: NAMES.launchTemplateName,
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.deleteLaunchTemplateError = e;
      }
    }),
    new ScenarioOutput("deleteLaunchTemplateResult", (state) => {
      if (state.deleteLaunchTemplateError) {
        console.error(state.deleteLaunchTemplateError);
        return MESSAGES.deleteLaunchTemplateError.replace(
          "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
          NAMES.launchTemplateName,
        );
      }
      return MESSAGES.deletedLaunchTemplate.replace(
        "${LAUNCH_TEMPLATE_NAME}",
        NAMES.launchTemplateName,
      );
    }),
    new ScenarioAction("deleteLoadBalancer", async (state) => {
      try {
        const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
        const loadBalancer = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
        await client.send(

```

```

        new DeleteLoadBalancerCommand({
            LoadBalancerArn: loadBalancer.LoadBalancerArn,
        }),
    );
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 60 }, async () => {
        const lb = await findLoadBalancer(NAMES.loadBalancerName);
        if (lb) {
            throw new Error("Load balancer still exists.");
        }
    });
} catch (e) {
    state.deleteLoadBalancerError = e;
}
}),
new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerResult", (state) => {
    if (state.deleteLoadBalancerError) {
        console.error(state.deleteLoadBalancerError);
        return MESSAGES.deleteLoadBalancerError.replace(
            "${LB_NAME}",
            NAMES.loadBalancerName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancer.replace(
        "${LB_NAME}",
        NAMES.loadBalancerName,
    );
}),
new ScenarioAction("deleteLoadBalancerTargetGroup", async (state) => {
    const client = new ElasticLoadBalancingV2Client({});
    try {
        const { TargetGroups } = await client.send(
            new DescribeTargetGroupsCommand({
                Names: [NAMES.loadBalancerTargetGroupName],
            }),
        );

        await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
            client.send(
                new DeleteTargetGroupCommand({
                    TargetGroupArn: TargetGroups[0].TargetGroupArn,
                }),
            );
    } catch (e) {

```

```

        state.deleteLoadBalancerTargetGroupError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("deleteLoadBalancerTargetGroupResult", (state) => {
    if (state.deleteLoadBalancerTargetGroupError) {
      console.error(state.deleteLoadBalancerTargetGroupError);
      return MESSAGES.deleteLoadBalancerTargetGroupError.replace(
        "${TARGET_GROUP_NAME}",
        NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
      );
    }
    return MESSAGES.deletedLoadBalancerTargetGroup.replace(
      "${TARGET_GROUP_NAME}",
      NAMES.loadBalancerTargetGroupName,
    );
  })),
  new ScenarioAction("detachSsmOnlyRoleFromProfile", async (state) => {
    try {
      const client = new IAMClient({});
      await client.send(
        new RemoveRoleFromInstanceProfileCommand({
          InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
          RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
        }),
      );
    } catch (e) {
      state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError = e;
    }
  })),
  new ScenarioOutput("detachSsmOnlyRoleFromProfileResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError) {
      console.error(state.detachSsmOnlyRoleFromProfileError);
      return MESSAGES.detachSsmOnlyRoleFromProfileError
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyRoleFromProfile
      .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
      .replace("${PROFILE_NAME}", NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName);
  })),
  new ScenarioAction("detachSsmOnlyCustomRolePolicy", async (state) => {
    try {
      const iamClient = new IAMClient({});
      const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);

```

```

        await iamClient.send(
            new DetachRolePolicyCommand({
                RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
                PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
            }),
        );
    } catch (e) {
        state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError = e;
    }
}),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyCustomRolePolicyResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError) {
        console.error(state.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError);
        return MESSAGES.detachSsmOnlyCustomRolePolicyError
            .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
            .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyCustomRolePolicy
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${POLICY_NAME}", NAMES.ssmOnlyPolicyName);
}),
new ScenarioAction("detachSsmOnlyAWSRolePolicy", async (state) => {
    try {
        const iamClient = new IAMClient({});
        await iamClient.send(
            new DetachRolePolicyCommand({
                RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
                PolicyArn: "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSSMManagedInstanceCore",
            }),
        );
    } catch (e) {
        state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError = e;
    }
}),
new ScenarioOutput("detachSsmOnlyAWSRolePolicyResult", (state) => {
    if (state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError) {
        console.error(state.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError);
        return MESSAGES.detachSsmOnlyAWSRolePolicyError
            .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
            .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
    }
    return MESSAGES.detachedSsmOnlyAWSRolePolicy
        .replace("${ROLE_NAME}", NAMES.ssmOnlyRoleName)
        .replace("${POLICY_NAME}", "AmazonSSMManagedInstanceCore");
});

```

```

    }},
    new ScenarioAction("deleteSsmOnlyInstanceProfile", async (state) => {
      try {
        const iamClient = new IAMClient({});
        await iamClient.send(
          new DeleteInstanceProfileCommand({
            InstanceProfileName: NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError = e;
      }
    }),
    new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyInstanceProfileResult", (state) => {
      if (state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError) {
        console.error(state.deleteSsmOnlyInstanceProfileError);
        return MESSAGES.deleteSsmOnlyInstanceProfileError.replace(
          "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
          NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
        );
      }
      return MESSAGES.deletedSsmOnlyInstanceProfile.replace(
        "${INSTANCE_PROFILE_NAME}",
        NAMES.ssmOnlyInstanceProfileName,
      );
    }),
    new ScenarioAction("deleteSsmOnlyPolicy", async (state) => {
      try {
        const iamClient = new IAMClient({});
        const ssmOnlyPolicy = await findPolicy(NAMES.ssmOnlyPolicyName);
        await iamClient.send(
          new DeletePolicyCommand({
            PolicyArn: ssmOnlyPolicy.Arn,
          }),
        );
      } catch (e) {
        state.deleteSsmOnlyPolicyError = e;
      }
    }),
    new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyPolicyResult", (state) => {
      if (state.deleteSsmOnlyPolicyError) {
        console.error(state.deleteSsmOnlyPolicyError);
        return MESSAGES.deleteSsmOnlyPolicyError.replace(
          "${POLICY_NAME}",

```



```

        NAMES.ssmOnlyPolicyName,
    );
}
return MESSAGES.deletedSsmOnlyPolicy.replace(
    "${POLICY_NAME}",
    NAMES.ssmOnlyPolicyName,
);
}),
new ScenarioAction("deleteSsmOnlyRole", async (state) => {
    try {
        const iamClient = new IAMClient({});
        await iamClient.send(
            new DeleteRoleCommand({
                RoleName: NAMES.ssmOnlyRoleName,
            }),
        );
    } catch (e) {
        state.deleteSsmOnlyRoleError = e;
    }
}),
new ScenarioOutput("deleteSsmOnlyRoleResult", (state) => {
    if (state.deleteSsmOnlyRoleError) {
        console.error(state.deleteSsmOnlyRoleError);
        return MESSAGES.deleteSsmOnlyRoleError.replace(
            "${ROLE_NAME}",
            NAMES.ssmOnlyRoleName,
        );
    }
    return MESSAGES.deletedSsmOnlyRole.replace(
        "${ROLE_NAME}",
        NAMES.ssmOnlyRoleName,
    );
}),
new ScenarioAction(
    "revokeSecurityGroupIngress",
    async (
        /** @type {{ myIp: string, defaultSecurityGroup: { GroupId: string } }} */
        state,
    ) => {
        const ec2Client = new EC2Client({});

        try {
            await ec2Client.send(
                new RevokeSecurityGroupIngressCommand({

```

```

        GroupId: state.defaultSecurityGroup.GroupId,
        CidrIp: `${state.myIp}/32`,
        FromPort: 80,
        ToPort: 80,
        IpProtocol: "tcp",
      )),
    );
  } catch (e) {
    state.revokeSecurityGroupIngressError = e;
  }
},
),
new ScenarioOutput("revokeSecurityGroupIngressResult", (state) => {
  if (state.revokeSecurityGroupIngressError) {
    console.error(state.revokeSecurityGroupIngressError);
    return MESSAGES.revokeSecurityGroupIngressError.replace(
      "${IP}",
      state.myIp,
    );
  }
  return MESSAGES.revokedSecurityGroupIngress.replace("${IP}", state.myIp);
}),
];

/**
 * @param {string} policyName
 */
async function findPolicy(policyName) {
  const client = new IAMClient({});
  const paginatedPolicies = paginateListPolicies({ client }, {});
  for await (const page of paginatedPolicies) {
    const policy = page.Policies.find((p) => p.PolicyName === policyName);
    if (policy) {
      return policy;
    }
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function deleteAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  try {

```

```

    await client.send(
      new DeleteAutoScalingGroupCommand({
        AutoScalingGroupName: groupName,
      }),
    );
  } catch (err) {
    if (!(err instanceof Error)) {
      throw err;
    }
    console.log(err.name);
    throw err;
  }
}

/**
 * @param {string} groupName
 */
async function terminateGroupInstances(groupName) {
  const autoScalingClient = new AutoScalingClient({});
  const group = await findAutoScalingGroup(groupName);
  await autoScalingClient.send(
    new UpdateAutoScalingGroupCommand({
      AutoScalingGroupName: group.AutoScalingGroupName,
      MinSize: 0,
    }),
  );
  for (const i of group.Instances) {
    await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 30 }, () =>
      autoScalingClient.send(
        new TerminateInstanceInAutoScalingGroupCommand({
          InstanceId: i.InstanceId,
          ShouldDecrementDesiredCapacity: true,
        }),
      ),
    );
  }
}

async function findAutoScalingGroup(groupName) {
  const client = new AutoScalingClient({});
  const paginatedGroups = paginateDescribeAutoScalingGroups({ client }, {});
  for await (const page of paginatedGroups) {
    const group = page.AutoScalingGroups.find(
      (g) => g.AutoScalingGroupName === groupName,
    );
  }
}

```

```
);  
if (group) {  
    return group;  
}  
}  
throw new Error(`Auto scaling group ${groupName} not found.`);  
}
```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API AWS SDK per JavaScript .

- [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
- [CreateAutoScalingGroup](#)
- [CreateInstanceProfile](#)
- [CreateLaunchTemplate](#)
- [CreateListener](#)
- [CreateLoadBalancer](#)
- [CreateTargetGroup](#)
- [DeleteAutoScalingGroup](#)
- [DeleteInstanceProfile](#)
- [DeleteLaunchTemplate](#)
- [DeleteLoadBalancer](#)
- [DeleteTargetGroup](#)
- [DescribeAutoScalingGroups](#)
- [DescribeAvailabilityZones](#)
- [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
- [DescribeInstances](#)
- [DescribeLoadBalancers](#)
- [DescribeSubnets](#)
- [DescribeTargetGroups](#)
- [DescribeTargetHealth](#)
- [DescribeVpcs](#)

- [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
- [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
- [UpdateAutoScalingGroup](#)

Python

SDK per Python (Boto3)

Note

C'è dell'altro GitHub. Trova l'esempio completo e scopri di più sulla configurazione e l'esecuzione nel [Repository di esempi di codice AWS](#).

Esegui lo scenario interattivo al prompt dei comandi.

```
class Runner:
    """
    Manages the deployment, demonstration, and destruction of resources for the
    resilient service.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_path: str,
        recommendation: RecommendationService,
        autoscaler: AutoScalingWrapper,
        loadbalancer: ElasticLoadBalancerWrapper,
        param_helper: ParameterHelper,
    ):
        """
        Initializes the Runner class with the necessary parameters.

        :param resource_path: The path to resource files used by this example,
        such as IAM policies and instance scripts.
        :param recommendation: An instance of the RecommendationService class.
        :param autoscaler: An instance of the AutoScaler class.
        :param loadbalancer: An instance of the LoadBalancer class.
        :param param_helper: An instance of the ParameterHelper class.
        """
        self.resource_path = resource_path
```

```

        self.recommendation = recommendation
        self.autoscaler = autoscaler
        self.loadbalancer = loadbalancer
        self.param_helper = param_helper
        self.protocol = "HTTP"
        self.port = 80
        self.ssh_port = 22

        prefix = "doc-example-resilience"
        self.target_group_name = f"{prefix}-tg"
        self.load_balancer_name = f"{prefix}-lb"

    def deploy(self) -> None:
        """
        Deploys the resources required for the resilient service, including the
        DynamoDB table,
        EC2 instances, Auto Scaling group, and load balancer.
        """
        recommendations_path = f"{self.resource_path}/recommendations.json"
        startup_script = f"{self.resource_path}/server_startup_script.sh"
        instance_policy = f"{self.resource_path}/instance_policy.json"

        logging.info("Starting deployment of resources for the resilient
        service.")

        logging.info(
            "Creating and populating DynamoDB table '%s'.",
            self.recommendation.table_name,
        )
        self.recommendation.create()
        self.recommendation.populate(recommendations_path)

        logging.info(
            "Creating an EC2 launch template with the startup script '%s'.",
            startup_script,
        )
        self.autoscaler.create_template(startup_script, instance_policy)

        logging.info(
            "Creating an EC2 Auto Scaling group across multiple Availability
        Zones."
        )
        zones = self.autoscaler.create_autoscaling_group(3)

```

```

logging.info("Creating variables that control the flow of the demo.")
self.param_helper.reset()

logging.info("Creating Elastic Load Balancing target group and load
balancer.")

vpc = self.autoscaler.get_default_vpc()
subnets = self.autoscaler.get_subnets(vpc["VpcId"], zones)
target_group = self.loadbalancer.create_target_group(
    self.target_group_name, self.protocol, self.port, vpc["VpcId"]
)
self.loadbalancer.create_load_balancer(
    self.load_balancer_name, [subnet["SubnetId"] for subnet in subnets]
)
self.loadbalancer.create_listener(self.load_balancer_name, target_group)

self.autoscaler.attach_load_balancer_target_group(target_group)

logging.info("Verifying access to the load balancer endpoint.")
endpoint = self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
lb_success = self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)
current_ip_address = requests.get("http://
checkip.amazonaws.com").text.strip()

if not lb_success:
    logging.warning(
        "Couldn't connect to the load balancer. Verifying that the port
is open..."
    )
    sec_group, port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
        vpc, self.port, current_ip_address
    )
    sec_group, ssh_port_is_open = self.autoscaler.verify_inbound_port(
        vpc, self.ssh_port, current_ip_address
    )
    if not port_is_open:
        logging.warning(
            "The default security group for your VPC must allow access
from this computer."
        )
        if q.ask(
            f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"

```

```

        f"inbound traffic on port {self.port} from your computer's IP
address of {current_ip_address}? (y/n) ",
        q.is_yesno,
    ):
        self.autoscaler.open_inbound_port(
            sec_group["GroupId"], self.port, current_ip_address
        )
    if not ssh_port_is_open:
        if q.ask(
            f"Do you want to add a rule to security group
{sec_group['GroupId']} to allow\n"
            f"inbound SSH traffic on port {self.ssh_port} for debugging
from your computer's IP address of {current_ip_address}? (y/n) ",
            q.is_yesno,
        ):
            self.autoscaler.open_inbound_port(
                sec_group["GroupId"], self.ssh_port, current_ip_address
            )
    lb_success =
self.loadbalancer.verify_load_balancer_endpoint(endpoint)

    if lb_success:
        logging.info(
            "Load balancer is ready. Access it at: http://%s",
current_ip_address
        )
    else:
        logging.error(
            "Couldn't get a successful response from the load balancer
endpoint. Please verify your VPC and security group settings."
        )

    def demo_choices(self) -> None:
        """
        Presents choices for interacting with the deployed service, such as
sending requests to
the load balancer or checking the health of the targets.
        """
        actions = [
            "Send a GET request to the load balancer endpoint.",
            "Check the health of load balancer targets.",
            "Go to the next part of the demo.",
        ]
        choice = 0

```



```

        while choice != 2:
            logging.info("Choose an action to interact with the service.")
            choice = q.choose("Which action would you like to take? ", actions)
            if choice == 0:
                logging.info("Sending a GET request to the load balancer
endpoint.")
                endpoint =
self.loadbalancer.get_endpoint(self.load_balancer_name)
                logging.info("GET http://%s", endpoint)
                response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                logging.info("Response: %s", response.status_code)
                if response.headers.get("content-type") == "application/json":
                    pp(response.json())
            elif choice == 1:
                logging.info("Checking the health of load balancer targets.")
                health =
self.loadbalancer.check_target_health(self.target_group_name)
                for target in health:
                    state = target["TargetHealth"]["State"]
                    logging.info(
                        "Target %s on port %d is %s",
                        target["Target"]["Id"],
                        target["Target"]["Port"],
                        state,
                    )
                    if state != "healthy":
                        logging.warning(
                            "%s: %s",
                            target["TargetHealth"]["Reason"],
                            target["TargetHealth"]["Description"],
                        )
                logging.info(
                    "Note that it can take a minute or two for the health check
to update."
                )
            elif choice == 2:
                logging.info("Proceeding to the next part of the demo.")

def demo(self) -> None:
    """
    Runs the demonstration, showing how the service responds to different
failure scenarios
    and how a resilient architecture can keep the service running.
    """

```

```
ssm_only_policy = f"{self.resource_path}/ssm_only_policy.json"

logging.info("Resetting parameters to starting values for the demo.")
self.param_helper.reset()

logging.info(
    "Starting demonstration of the service's resilience under various
failure conditions."
)
self.demo_choices()

logging.info(
    "Simulating failure by changing the Systems Manager parameter to a
non-existent table."
)
self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
logging.info("Sending GET requests will now return failure codes.")
self.demo_choices()

logging.info("Switching to static response mode to mitigate failure.")
self.param_helper.put(self.param_helper.failure_response, "static")
logging.info("Sending GET requests will now return static responses.")
self.demo_choices()

logging.info("Restoring normal operation of the recommendation service.")
self.param_helper.put(self.param_helper.table,
self.recommendation.table_name)

logging.info(
    "Introducing a failure by assigning bad credentials to one of the
instances."
)
self.autoscaler.create_instance_profile(
    ssm_only_policy,
    self.autoscaler.bad_creds_policy_name,
    self.autoscaler.bad_creds_role_name,
    self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
    ["AmazonSSMManagedInstanceCore"],
)
instances = self.autoscaler.get_instances()
bad_instance_id = instances[0]
instance_profile = self.autoscaler.get_instance_profile(bad_instance_id)
logging.info(
    "Replacing instance profile with bad credentials for instance %s.",
```

```

        bad_instance_id,
    )
    self.autoscaler.replace_instance_profile(
        bad_instance_id,
        self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
        instance_profile["AssociationId"],
    )
    logging.info(
        "Sending GET requests may return either a valid recommendation or a
static response."
    )
    self.demo_choices()

    logging.info("Implementing deep health checks to detect unhealthy
instances.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.health_check, "deep")
    logging.info("Checking the health of the load balancer targets.")
    self.demo_choices()

    logging.info(
        "Terminating the unhealthy instance to let the auto scaler replace
it."
    )
    self.autoscaler.terminate_instance(bad_instance_id)
    logging.info("The service remains resilient during instance
replacement.")
    self.demo_choices()

    logging.info("Simulating a complete failure of the recommendation
service.")
    self.param_helper.put(self.param_helper.table, "this-is-not-a-table")
    logging.info(
        "All instances will report as unhealthy, but the service will still
return static responses."
    )
    self.demo_choices()
    self.param_helper.reset()

    def destroy(self, automation=False) -> None:
        """
        Destroys all resources created for the demo, including the load balancer,
Auto Scaling group,
        EC2 instances, and DynamoDB table.
        """

```

```

        logging.info(
            "This concludes the demo. Preparing to clean up all AWS resources
            created during the demo."
        )
        if automation:
            cleanup = True
        else:
            cleanup = q.ask(
                "Do you want to clean up all demo resources? (y/n) ", q.is_yesno
            )

        if cleanup:
            logging.info("Deleting load balancer and related resources.")
            self.loadbalancer.delete_load_balancer(self.load_balancer_name)
            self.loadbalancer.delete_target_group(self.target_group_name)
            self.autoscaler.delete_autoscaling_group(self.autoscaler.group_name)
            self.autoscaler.delete_key_pair()
            self.autoscaler.delete_template()
            self.autoscaler.delete_instance_profile(
                self.autoscaler.bad_creds_profile_name,
                self.autoscaler.bad_creds_role_name,
            )
            logging.info("Deleting DynamoDB table and other resources.")
            self.recommendation.destroy()
        else:
            logging.warning(
                "Resources have not been deleted. Ensure you clean them up
                manually to avoid unexpected charges."
            )

def main() -> None:
    """
    Main function to parse arguments and run the appropriate actions for the
    demo.
    """
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument(
        "--action",
        required=True,
        choices=["all", "deploy", "demo", "destroy"],
        help="The action to take for the demo. When 'all' is specified, resources
        are\n"
        "deployed, the demo is run, and resources are destroyed.",
    )

```

```
)
parser.add_argument(
    "--resource_path",
    default="../../scenarios/features/resilient_service/resources",
    help="The path to resource files used by this example, such as IAM
policies and\n"
    "instance scripts.",
)
args = parser.parse_args()

logging.info("Starting the Resilient Service demo.")

prefix = "doc-example-resilience"

# Service Clients
ddb_client = boto3.client("dynamodb")
elb_client = boto3.client("elbv2")
autoscaling_client = boto3.client("autoscaling")
ec2_client = boto3.client("ec2")
ssm_client = boto3.client("ssm")
iam_client = boto3.client("iam")

# Wrapper instantiations
recommendation = RecommendationService(
    "doc-example-recommendation-service", ddb_client
)
autoscaling_wrapper = AutoScalingWrapper(
    prefix,
    "t3.micro",
    "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2",
    autoscaling_client,
    ec2_client,
    ssm_client,
    iam_client,
)
elb_wrapper = ElasticLoadBalancerWrapper(elb_client)
param_helper = ParameterHelper(recommendation.table_name, ssm_client)

# Demo invocation
runner = Runner(
    args.resource_path,
    recommendation,
    autoscaling_wrapper,
    elb_wrapper,
```

```

        param_helper,
    )
    actions = [args.action] if args.action != "all" else ["deploy", "demo",
"destroy"]
    for action in actions:
        if action == "deploy":
            runner.deploy()
        elif action == "demo":
            runner.demo()
        elif action == "destroy":
            runner.destroy()

    logging.info("Demo completed successfully.")

if __name__ == "__main__":
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    main()

```

Crea una classe che racchiuda le azioni di Auto Scaling e EC2 Amazon.

```

class AutoScalingWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon EC2 Auto Scaling and EC2 management actions.
    """

    def __init__(
        self,
        resource_prefix: str,
        inst_type: str,
        ami_param: str,
        autoscaling_client: boto3.client,
        ec2_client: boto3.client,
        ssm_client: boto3.client,
        iam_client: boto3.client,
    ):
        """
        Initializes the AutoScaler class with the necessary parameters.

        :param resource_prefix: The prefix for naming AWS resources that are
        created by this class.
        :param inst_type: The type of EC2 instance to create, such as t3.micro.

```

```

        :param ami_param: The Systems Manager parameter used to look up the AMI
        that is created.
        :param autoscaling_client: A Boto3 EC2 Auto Scaling client.
        :param ec2_client: A Boto3 EC2 client.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        :param iam_client: A Boto3 IAM client.
        """
        self.inst_type = inst_type
        self.ami_param = ami_param
        self.autoscaling_client = autoscaling_client
        self.ec2_client = ec2_client
        self.ssm_client = ssm_client
        self.iam_client = iam_client
        sts_client = boto3.client("sts")
        self.account_id = sts_client.get_caller_identity()["Account"]

        self.key_pair_name = f"{resource_prefix}-key-pair"
        self.launch_template_name = f"{resource_prefix}-template-"
        self.group_name = f"{resource_prefix}-group"

        # Happy path
        self.instance_policy_name = f"{resource_prefix}-pol"
        self.instance_role_name = f"{resource_prefix}-role"
        self.instance_profile_name = f"{resource_prefix}-prof"

        # Failure mode
        self.bad_creds_policy_name = f"{resource_prefix}-bc-pol"
        self.bad_creds_role_name = f"{resource_prefix}-bc-role"
        self.bad_creds_profile_name = f"{resource_prefix}-bc-prof"

    def create_policy(self, policy_file: str, policy_name: str) -> str:
        """
        Creates a new IAM policy or retrieves the ARN of an existing policy.

        :param policy_file: The path to a JSON file that contains the policy
        definition.
        :param policy_name: The name to give the created policy.
        :return: The ARN of the created or existing policy.
        """
        with open(policy_file) as file:
            policy_doc = file.read()

        try:

```

```

        response = self.iam_client.create_policy(
            PolicyName=policy_name, PolicyDocument=policy_doc
        )
        policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
        log.info(f"Policy '{policy_name}' created successfully. ARN:
{policy_arn}")
        return policy_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the policy already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_policy(
                PolicyArn=f"arn:aws:iam::{self.account_id}:policy/
{policy_name}"
            )
            policy_arn = response["Policy"]["Arn"]
            log.info(f"Policy '{policy_name}' already exists. ARN:
{policy_arn}")
            return policy_arn
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_role(self, role_name: str, assume_role_doc: dict) -> str:
    """
    Creates a new IAM role or retrieves the ARN of an existing role.

    :param role_name: The name to give the created role.
    :param assume_role_doc: The assume role policy document that specifies
which
                        entities can assume the role.
    :return: The ARN of the created or existing role.
    """
    try:
        response = self.iam_client.create_role(
            RoleName=role_name,
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(assume_role_doc)
        )
        role_arn = response["Role"]["Arn"]
        log.info(f"Role '{role_name}' created successfully. ARN: {role_arn}")
        return role_arn

    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            # If the role already exists, get its ARN
            response = self.iam_client.get_role(RoleName=role_name)

```



```

        role_arn = response["Role"]["Arn"]
        log.info(f"Role '{role_name}' already exists. ARN: {role_arn}")
        return role_arn
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_policy(
    self,
    role_name: str,
    policy_arn: str,
    aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> None:
    """
    Attaches an IAM policy to a role and optionally attaches additional AWS-
    managed policies.

    :param role_name: The name of the role to attach the policy to.
    :param policy_arn: The ARN of the policy to attach.
    :param aws_managed_policies: A tuple of AWS-managed policy names to
    attach to the role.
    """
    try:
        self.iam_client.attach_role_policy(RoleName=role_name,
        PolicyArn=policy_arn)
        for aws_policy in aws_managed_policies:
            self.iam_client.attach_role_policy(
                RoleName=role_name,
                PolicyArn=f"arn:aws:iam::aws:policy/{aws_policy}",
            )
        log.info(f"Attached policy {policy_arn} to role {role_name}.")
    except ClientError as err:
        log.error(f"Failed to attach policy {policy_arn} to role
        {role_name}.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_instance_profile(
    self,
    policy_file: str,
    policy_name: str,
    role_name: str,
    profile_name: str,
    aws_managed_policies: Tuple[str, ...] = (),
) -> str:
    """

```

Creates a policy, role, and profile that is associated with instances created by this class. An instance's associated profile defines a role that is assumed by the instance. The role has attached policies that specify the AWS permissions granted to clients that run on the instance.

:param policy_file: The name of a JSON file that contains the policy definition to

create and attach to the role.

:param policy_name: The name to give the created policy.

:param role_name: The name to give the created role.

:param profile_name: The name to the created profile.

:param aws_managed_policies: Additional AWS-managed policies that are attached to

the role, such as

AmazonSSMManagedInstanceCore to grant

use of Systems Manager to send commands to

the instance.

:return: The ARN of the profile that is created.

"""

```
assume_role_doc = {
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"},
            "Action": "sts:AssumeRole",
        }
    ],
}

policy_arn = self.create_policy(policy_file, policy_name)
self.create_role(role_name, assume_role_doc)
self.attach_policy(role_name, policy_arn, aws_managed_policies)

try:
    profile_response = self.iam_client.create_instance_profile(
        InstanceProfileName=profile_name
    )
    waiter = self.iam_client.get_waiter("instance_profile_exists")
    waiter.wait(InstanceProfileName=profile_name)
    time.sleep(10) # wait a little longer
    profile_arn = profile_response["InstanceProfile"]["Arn"]
```

```

        self.iam_client.add_role_to_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )
        log.info("Created profile %s and added role %s.", profile_name,
role_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "EntityAlreadyExists":
            prof_response = self.iam_client.get_instance_profile(
                InstanceProfileName=profile_name
            )
            profile_arn = prof_response["InstanceProfile"]["Arn"]
            log.info(
                "Instance profile %s already exists, nothing to do.",
profile_name
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        return profile_arn

def get_instance_profile(self, instance_id: str) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets data about the profile associated with an instance.

    :param instance_id: The ID of the instance to look up.
    :return: The profile data.
    """
    try:
        response =
self.ec2_client.describe_iam_instance_profile_associations(
            Filters=[{"Name": "instance-id", "Values": [instance_id]}]
        )
        if not response["IamInstanceProfileAssociations"]:
            log.info(f"No instance profile found for instance
{instance_id}.")
            profile_data = response["IamInstanceProfileAssociations"][0]
            log.info(f"Retrieved instance profile for instance {instance_id}.")
            return profile_data
        except ClientError as err:
            log.error(
                f"Failed to retrieve instance profile for instance
{instance_id}."
            )
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "InvalidInstanceID.NotFound":

```

```

        log.error(f"The instance ID '{instance_id}' does not exist.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def replace_instance_profile(
    self,
    instance_id: str,
    new_instance_profile_name: str,
    profile_association_id: str,
) -> None:
    """
    Replaces the profile associated with a running instance. After the
    profile is
    replaced, the instance is rebooted to ensure that it uses the new
    profile. When
    the instance is ready, Systems Manager is used to restart the Python web
    server.

    :param instance_id: The ID of the instance to restart.
    :param new_instance_profile_name: The name of the new profile to
    associate with
                                the specified instance.
    :param profile_association_id: The ID of the existing profile association
    for the
                                instance.
    """
    try:
        self.ec2_client.replace_iam_instance_profile_association(
            IamInstanceProfile={"Name": new_instance_profile_name},
            AssociationId=profile_association_id,
        )
        log.info(
            "Replaced instance profile for association %s with profile %s.",
            profile_association_id,
            new_instance_profile_name,
        )
        time.sleep(5)

        self.ec2_client.reboot_instances(InstanceIds=[instance_id])
        log.info("Rebooting instance %s.", instance_id)
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_running")
        log.info("Waiting for instance %s to be running.", instance_id)
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])
        log.info("Instance %s is now running.", instance_id)

```

```

        self.ssm_client.send_command(
            InstanceIds=[instance_id],
            DocumentName="AWS-RunShellScript",
            Parameters={"commands": ["cd / && sudo python3 server.py 80"]},
        )
        log.info(f"Restarted the Python web server on instance
'{instance_id}'.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to replace instance profile.")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "InvalidAssociationID.NotFound":
            log.error(
                f"Association ID '{profile_association_id}' does not exist."
                "Please check the association ID and try again."
            )
        if error_code == "InvalidInstanceId":
            log.error(
                f"The specified instance ID '{instance_id}' does not exist or
is not available for SSM. "
                f"Please verify the instance ID and try again."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_instance_profile(self, profile_name: str, role_name: str) -> None:
    """
    Detaches a role from an instance profile, detaches policies from the
role,
and deletes all the resources.

:param profile_name: The name of the profile to delete.
:param role_name: The name of the role to delete.
    """
    try:
        self.iam_client.remove_role_from_instance_profile(
            InstanceProfileName=profile_name, RoleName=role_name
        )

self.iam_client.delete_instance_profile(InstanceProfileName=profile_name)
        log.info("Deleted instance profile %s.", profile_name)
        attached_policies = self.iam_client.list_attached_role_policies(
            RoleName=role_name
        )

```

```

        for pol in attached_policies["AttachedPolicies"]:
            self.iam_client.detach_role_policy(
                RoleName=role_name, PolicyArn=pol["PolicyArn"]
            )
            if not pol["PolicyArn"].startswith("arn:aws:iam::aws"):
                self.iam_client.delete_policy(PolicyArn=pol["PolicyArn"])
            log.info("Detached and deleted policy %s.", pol["PolicyName"])
        self.iam_client.delete_role(RoleName=role_name)
        log.info("Deleted role %s.", role_name)
    except ClientError as err:
        log.error(
            f"Couldn't delete instance profile {profile_name} or detach "
            f"policies and delete role {role_name}: {err}"
        )
        if err.response["Error"]["Code"] == "NoSuchEntity":
            log.info(
                "Instance profile %s doesn't exist, nothing to do.",
profile_name
            )

def create_key_pair(self, key_pair_name: str) -> None:
    """
    Creates a new key pair.

    :param key_pair_name: The name of the key pair to create.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.create_key_pair(KeyName=key_pair_name)
        with open(f"{key_pair_name}.pem", "w") as file:
            file.write(response["KeyMaterial"])
        chmod(f"{key_pair_name}.pem", 0o600)
        log.info("Created key pair %s.", key_pair_name)
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to create key pair {key_pair_name}.")
        if error_code == "InvalidKeyPair.Duplicate":
            log.error(f"A key pair with the name '{key_pair_name}' already
exists.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_key_pair(self) -> None:
    """

```

```

    Deletes a key pair.
    """
    try:
        self.ec2_client.delete_key_pair(KeyName=self.key_pair_name)
        remove(f"{self.key_pair_name}.pem")
        log.info("Deleted key pair %s.", self.key_pair_name)
    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't delete key pair '{self.key_pair_name}'.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    except FileNotFoundError as err:
        log.info("Key pair %s doesn't exist, nothing to do.",
self.key_pair_name)
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def create_template(
    self, server_startup_script_file: str, instance_policy_file: str
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Amazon EC2 launch template to use with Amazon EC2 Auto
Scaling. The
    launch template specifies a Bash script in its user data field that runs
after
    the instance is started. This script installs Python packages and starts
a
    Python web server on the instance.

    :param server_startup_script_file: The path to a Bash script file that is
run
                                     when an instance starts.
    :param instance_policy_file: The path to a file that defines a
permissions policy
                                to create and attach to the instance
profile.
    :return: Information about the newly created template.
    """
    template = {}
    try:
        # Create key pair and instance profile
        self.create_key_pair(self.key_pair_name)
        self.create_instance_profile(
            instance_policy_file,
            self.instance_policy_name,
            self.instance_role_name,

```

```

        self.instance_profile_name,
    )

    # Read the startup script
    with open(server_startup_script_file) as file:
        start_server_script = file.read()

    # Get the latest AMI ID
    ami_latest = self.ssm_client.get_parameter(Name=self.ami_param)
    ami_id = ami_latest["Parameter"]["Value"]

    # Create the launch template
    lt_response = self.ec2_client.create_launch_template(
        LaunchTemplateName=self.launch_template_name,
        LaunchTemplateData={
            "InstanceType": self.inst_type,
            "ImageId": ami_id,
            "IamInstanceProfile": {"Name": self.instance_profile_name},
            "UserData": base64.b64encode(
                start_server_script.encode(encoding="utf-8")
            ).decode(encoding="utf-8"),
            "KeyName": self.key_pair_name,
        },
    )
    template = lt_response["LaunchTemplate"]
    log.info(
        f"Created launch template {self.launch_template_name} for AMI {ami_id} on {self.inst_type}."
    )
except ClientError as err:
    log.error(f"Failed to create launch template {self.launch_template_name}.")
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidLaunchTemplateName.AlreadyExistsException":
        log.info(
            f"Launch template {self.launch_template_name} already exists, nothing to do."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")
return template

def delete_template(self):
    """

```



```

Deletes a launch template.
"""
try:
    self.ec2_client.delete_launch_template(
        LaunchTemplateName=self.launch_template_name
    )
    self.delete_instance_profile(
        self.instance_profile_name, self.instance_role_name
    )
    log.info("Launch template %s deleted.", self.launch_template_name)
except ClientError as err:
    if (
        err.response["Error"]["Code"]
        == "InvalidLaunchTemplateName.NotFoundException"
    ):
        log.info(
            "Launch template %s does not exist, nothing to do.",
            self.launch_template_name,
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_availability_zones(self) -> List[str]:
    """
    Gets a list of Availability Zones in the AWS Region of the Amazon EC2
    client.

    :return: The list of Availability Zones for the client Region.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_availability_zones()
        zones = [zone["ZoneName"] for zone in response["AvailabilityZones"]]
        log.info(f"Retrieved {len(zones)} availability zones: {zones}.")
    except ClientError as err:
        log.error("Failed to retrieve availability zones.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return zones

def create_autoscaling_group(self, group_size: int) -> List[str]:
    """
    Creates an EC2 Auto Scaling group with the specified size.

```

```

        :param group_size: The number of instances to set for the minimum and
        maximum in
            the group.
        :return: The list of Availability Zones specified for the group.
        """
        try:
            zones = self.get_availability_zones()
            self.autoscaling_client.create_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=self.group_name,
                AvailabilityZones=zones,
                LaunchTemplate={
                    "LaunchTemplateName": self.launch_template_name,
                    "Version": "$Default",
                },
                MinSize=group_size,
                MaxSize=group_size,
            )
            log.info(
                f"Created EC2 Auto Scaling group {self.group_name} with
availability zones {zones}."
            )
        except ClientError as err:
            error_code = err.response["Error"]["Code"]
            if error_code == "AlreadyExists":
                log.info(
                    f"EC2 Auto Scaling group {self.group_name} already exists,
nothing to do."
                )
            else:
                log.error(f"Failed to create EC2 Auto Scaling group
{self.group_name}.")
                log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return zones

    def get_instances(self) -> List[str]:
        """
        Gets data about the instances in the EC2 Auto Scaling group.

        :return: A list of instance IDs in the Auto Scaling group.
        """
        try:
            as_response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(

```

```

        AutoScalingGroupNames=[self.group_name]
    )
    instance_ids = [
        i["InstanceId"]
        for i in as_response["AutoScalingGroups"][0]["Instances"]
    ]
    log.info(
        f"Retrieved {len(instance_ids)} instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
    )
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to retrieve instances for Auto Scaling group
{self.group_name}."
        )
        if error_code == "ResourceNotFound":
            log.error(f"The Auto Scaling group '{self.group_name}' does not
exist.")
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return instance_ids

def terminate_instance(self, instance_id: str, decrementssetting=False) ->
None:
    """
    Terminates an instance in an EC2 Auto Scaling group. After an instance is
    terminated, it can no longer be accessed.

    :param instance_id: The ID of the instance to terminate.
    :param decrementssetting: If True, do not replace terminated instances.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.terminate_instance_in_auto_scaling_group(
            InstanceId=instance_id,
            ShouldDecrementDesiredCapacity=decrementssetting,
        )
        log.info("Terminated instance %s.", instance_id)

        # Adding a waiter to ensure the instance is terminated
        waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
        log.info("Waiting for instance %s to be terminated...", instance_id)
        waiter.wait(InstanceIds=[instance_id])

```

```

        log.info(
            f"Instance '{instance_id}' has been terminated and will be
replaced."
        )

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to terminate instance '{instance_id}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to terminate the instance again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def attach_load_balancer_target_group(
    self, lb_target_group: Dict[str, Any]
) -> None:
    """
    Attaches an Elastic Load Balancing (ELB) target group to this EC2 Auto
Scaling group.
    The target group specifies how the load balancer forwards requests to the
instances
    in the group.

    :param lb_target_group: Data about the ELB target group to attach.
    """
    try:
        self.autoscaling_client.attach_load_balancer_target_groups(
            AutoScalingGroupName=self.group_name,
            TargetGroupARNs=[lb_target_group["TargetGroupArn"]],
        )
        log.info(
            "Attached load balancer target group %s to auto scaling group
%s.",
            lb_target_group["TargetGroupName"],
            self.group_name,

```

```

    )
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to attach load balancer target group
'{lb_target_group['TargetGroupName']}'."
    )
    if error_code == "ResourceContentionFault":
        log.error(
            "The request failed due to a resource contention issue. "
            "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the resource."
        )
    elif error_code == "ServiceLinkedRoleFailure":
        log.error(
            "The operation failed because the service-linked role is not
ready or does not exist. "
            "Check that the service-linked role exists and is correctly
configured."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_autoscaling_group(self, group_name: str) -> None:
    """
    Terminates all instances in the group, then deletes the EC2 Auto Scaling
group.

:param group_name: The name of the group to delete.
    """
    try:
        response = self.autoscaling_client.describe_auto_scaling_groups(
            AutoScalingGroupNames=[group_name]
        )
        groups = response.get("AutoScalingGroups", [])
        if len(groups) > 0:
            self.autoscaling_client.update_auto_scaling_group(
                AutoScalingGroupName=group_name, MinSize=0
            )
            instance_ids = [inst["InstanceId"] for inst in groups[0]
["Instances"]]
            for inst_id in instance_ids:
                self.terminate_instance(inst_id)

```

```

        # Wait for all instances to be terminated
        if instance_ids:
            waiter = self.ec2_client.get_waiter("instance_terminated")
            log.info("Waiting for all instances to be terminated...")
            waiter.wait(InstanceIds=instance_ids)
            log.info("All instances have been terminated.")
        else:
            log.info(f"No groups found named '{group_name}'! Nothing to do.")
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete Auto Scaling group '{group_name}'.")
        if error_code == "ScalingActivityInProgressFault":
            log.error(
                "Scaling activity is currently in progress. "
                "Wait for the scaling activity to complete before attempting
to delete the group again."
            )
        elif error_code == "ResourceContentionFault":
            log.error(
                "The request failed due to a resource contention issue. "
                "Ensure that no conflicting operations are being performed on
the group."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_default_vpc(self) -> Dict[str, Any]:
    """
    Gets the default VPC for the account.

    :return: Data about the default VPC.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_vpcs(
            Filters=[{"Name": "is-default", "Values": ["true"]}])
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error("Failed to retrieve the default VPC.")
        if error_code == "UnauthorizedOperation":
            log.error(
                "You do not have the necessary permissions to describe VPCs."
            )

```

```

        "Ensure that your AWS IAM user or role has the correct
permissions."
    )
    elif error_code == "InvalidParameterValue":
        log.error(
            "One or more parameters are invalid. Check the request
parameters."
        )

        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        if "Vpcs" in response and response["Vpcs"]:
            log.info(f"Retrieved default VPC: {response['Vpcs'][0]
['VpcId']}")
            return response["Vpcs"][0]
        else:
            pass

def verify_inbound_port(
    self, vpc: Dict[str, Any], port: int, ip_address: str
) -> Tuple[Dict[str, Any], bool]:
    """
    Verify the default security group of the specified VPC allows ingress
from this
    computer. This can be done by allowing ingress from this computer's IP
address. In some situations, such as connecting from a corporate network,
you
    must instead specify a prefix list ID. You can also temporarily open the
port to
    any IP address while running this example. If you do, be sure to remove
public
    access when you're done.

    :param vpc: The VPC used by this example.
    :param port: The port to verify.
    :param ip_address: This computer's IP address.
    :return: The default security group of the specified VPC, and a value
that indicates
        whether the specified port is open.
    """
    try:
        response = self.ec2_client.describe_security_groups(
            Filters=[

```

```

        {"Name": "group-name", "Values": ["default"]},
        {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc["VpcId"]]},
    ]
)
sec_group = response["SecurityGroups"][0]
port_is_open = False
log.info(f"Found default security group {sec_group['GroupId']}.")

for ip_perm in sec_group["IpPermissions"]:
    if ip_perm.get("FromPort", 0) == port:
        log.info(f"Found inbound rule: {ip_perm}")
        for ip_range in ip_perm["IpRanges"]:
            cidr = ip_range.get("CidrIp", "")
            if cidr.startswith(ip_address) or cidr == "0.0.0.0/0":
                port_is_open = True
        if ip_perm["PrefixListIds"]:
            port_is_open = True
        if not port_is_open:
            log.info(
                f"The inbound rule does not appear to be open to
either this computer's IP "
                f"address of {ip_address}, to all IP addresses
(0.0.0.0/0), or to a prefix list ID."
            )
        else:
            break
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to verify inbound rule for port {port} for VPC
{vpc['VpcId']}."
    )
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            f"The specified VPC ID '{vpc['VpcId']}' does not exist.
Please check the VPC ID."
        )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return sec_group, port_is_open

def open_inbound_port(self, sec_group_id: str, port: int, ip_address: str) ->
None:
```



```

"""
Add an ingress rule to the specified security group that allows access on
the
specified port from the specified IP address.

:param sec_group_id: The ID of the security group to modify.
:param port: The port to open.
:param ip_address: The IP address that is granted access.
"""
try:
    self.ec2_client.authorize_security_group_ingress(
        GroupId=sec_group_id,
        CidrIp=f"{ip_address}/32",
        FromPort=port,
        ToPort=port,
        IpProtocol="tcp",
    )
    log.info(
        "Authorized ingress to %s on port %s from %s.",
        sec_group_id,
        port,
        ip_address,
    )
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to authorize ingress to security group '{sec_group_id}'
on port {port} from {ip_address}."
    )
    if error_code == "InvalidGroupId.Malformed":
        log.error(
            "The security group ID is malformed. "
            "Please verify that the security group ID is correct."
        )
    elif error_code == "InvalidPermission.Duplicate":
        log.error(
            "The specified rule already exists in the security group. "
            "Check the existing rules for this security group."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_subnets(self, vpc_id: str, zones: List[str] = None) -> List[Dict[str,
Any]]:

```

```

"""
Gets the default subnets in a VPC for a specified list of Availability
Zones.

:param vpc_id: The ID of the VPC to look up.
:param zones: The list of Availability Zones to look up.
:return: The list of subnets found.
"""
# Ensure that 'zones' is a list, even if None is passed
if zones is None:
    zones = []
try:
    paginator = self.ec2_client.get_paginator("describe_subnets")
    page_iterator = paginator.paginate(
        Filters=[
            {"Name": "vpc-id", "Values": [vpc_id]},
            {"Name": "availability-zone", "Values": zones},
            {"Name": "default-for-az", "Values": ["true"]},
        ]
    )

    subnets = []
    for page in page_iterator:
        subnets.extend(page["Subnets"])

    log.info("Found %s subnets for the specified zones.", len(subnets))
    return subnets
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Failed to retrieve subnets for VPC '{vpc_id}' in zones
{zones}."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "InvalidVpcID.NotFound":
        log.error(
            "The specified VPC ID does not exist. "
            "Please check the VPC ID and try again."
        )
    # Add more error-specific handling as needed
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Elastic Load Balancing.

```
class ElasticLoadBalancerWrapper:
    """Encapsulates Elastic Load Balancing (ELB) actions."""

    def __init__(self, elb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the LoadBalancer class with the necessary parameters.
        """
        self.elb_client = elb_client

    def create_target_group(
        self, target_group_name: str, protocol: str, port: int, vpc_id: str
    ) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates an Elastic Load Balancing target group. The target group
        specifies how
            the load balancer forwards requests to instances in the group and how
        instance
            health is checked.

        To speed up this demo, the health check is configured with shortened
        times and
            lower thresholds. In production, you might want to decrease the
        sensitivity of
            your health checks to avoid unwanted failures.

        :param target_group_name: The name of the target group to create.
        :param protocol: The protocol to use to forward requests, such as 'HTTP'.
        :param port: The port to use to forward requests, such as 80.
        :param vpc_id: The ID of the VPC in which the load balancer exists.
        :return: Data about the newly created target group.
        """
        try:
            response = self.elb_client.create_target_group(
                Name=target_group_name,
                Protocol=protocol,
                Port=port,
                HealthCheckPath="/healthcheck",
                HealthCheckIntervalSeconds=10,
```

```

        HealthCheckTimeoutSeconds=5,
        HealthyThresholdCount=2,
        UnhealthyThresholdCount=2,
        VpcId=vpc_id,
    )
    target_group = response["TargetGroups"][0]
    log.info(f"Created load balancing target group
'{target_group_name}'.")
    return target_group
except ClientError as err:
    log.error(
        f"Couldn't create load balancing target group
'{target_group_name}'."
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]

    if error_code == "DuplicateTargetGroupName":
        log.error(
            f"Target group name {target_group_name} already exists. "
            "Check if the target group already exists."
            "Consider using a different name or deleting the existing
target group if appropriate."
        )
    elif error_code == "TooManyTargetGroups":
        log.error(
            "Too many target groups exist in the account. "
            "Consider deleting unused target groups to create space for
new ones."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_target_group(self, target_group_name) -> None:
    """
    Deletes the target group.
    """
    try:
        # Describe the target group to get its ARN
        response =
self.elb_client.describe_target_groups(Names=[target_group_name])
        tg_arn = response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]

        # Delete the target group
        self.elb_client.delete_target_group(TargetGroupArn=tg_arn)

```

```

        log.info("Deleted load balancing target group %s.",
target_group_name)

        # Use a custom waiter to wait until the target group is no longer
available
        self.wait_for_target_group_deletion(self.elb_client, tg_arn)
        log.info("Target group %s successfully deleted.", target_group_name)

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to delete target group '{target_group_name}'.")
        if error_code == "TargetGroupNotFound":
            log.error(
                "Load balancer target group either already deleted or never
existed. "
                "Verify the name and check that the resource exists in the
AWS Console."
            )
        elif error_code == "ResourceInUseException":
            log.error(
                "Target group still in use by another resource. "
                "Ensure that the target group is no longer associated with
any load balancers or resources.",
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    def wait_for_target_group_deletion(
        self, elb_client, target_group_arn, max_attempts=10, delay=30
    ):
        for attempt in range(max_attempts):
            try:

elb_client.describe_target_groups(TargetGroupArns=[target_group_arn])
                print(
                    f"Attempt {attempt + 1}: Target group {target_group_arn}
still exists."
                )
            except ClientError as e:
                if e.response["Error"]["Code"] == "TargetGroupNotFound":
                    print(
                        f"Target group {target_group_arn} has been successfully
deleted."
                    )
                return

```

```

        else:
            raise
            time.sleep(delay)
        raise TimeoutError(
            f"Target group {target_group_arn} was not deleted after {max_attempts
* delay} seconds."
        )

def create_load_balancer(
    self,
    load_balancer_name: str,
    subnet_ids: List[str],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates an Elastic Load Balancing load balancer that uses the specified
subnets
and forwards requests to the specified target group.

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to create.
:param subnet_ids: A list of subnets to associate with the load balancer.
:return: Data about the newly created load balancer.
    """
    try:
        response = self.elb_client.create_load_balancer(
            Name=load_balancer_name, Subnets=subnet_ids
        )
        load_balancer = response["LoadBalancers"][0]
        log.info(f"Created load balancer '{load_balancer_name}'.")

        waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancer_available")
        log.info(
            f"Waiting for load balancer '{load_balancer_name}' to be
available..."
        )
        waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
        log.info(f"Load balancer '{load_balancer_name}' is now available!")

    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(
            f"Failed to create load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
        )

```

```

        if error_code == "DuplicateLoadBalancerNameException":
            log.error(
                f"A load balancer with the name '{load_balancer_name}'
already exists. "
                "Load balancer names must be unique within the AWS region. "
                "Please choose a different name and try again."
            )
        if error_code == "TooManyLoadBalancersException":
            log.error(
                "The maximum number of load balancers has been reached in
this account and region. "
                "You can delete unused load balancers or request an increase
in the service quota from AWS Support."
            )
            log.error(f"Full error:\n\t{err}")
        else:
            return load_balancer

def create_listener(
    self,
    load_balancer_name: str,
    target_group: Dict[str, Any],
) -> Dict[str, Any]:
    """
    Creates a listener for the specified load balancer that forwards requests
to the
    specified target group.

    :param load_balancer_name: The name of the load balancer to create a
listener for.
    :param target_group: An existing target group that is added as a listener
to the
                           load balancer.
    :return: Data about the newly created listener.
    """
    try:
        # Retrieve the load balancer ARN
        load_balancer_response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        load_balancer_arn = load_balancer_response["LoadBalancers"][0][
            "LoadBalancerArn"

```

```

    ]

    # Create the listener
    response = self.elb_client.create_listener(
        LoadBalancerArn=load_balancer_arn,
        Protocol=target_group["Protocol"],
        Port=target_group["Port"],
        DefaultActions=[
            {
                "Type": "forward",
                "TargetGroupArn": target_group["TargetGroupArn"],
            }
        ],
    )
    log.info(
        f"Created listener to forward traffic from load balancer '{load_balancer_name}' to target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
    )
    return response["Listeners"][0]
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Failed to add a listener on '{load_balancer_name}' for target group '{target_group['TargetGroupName']}'."
    )

    if error_code == "ListenerNotFoundException":
        log.error(
            f"The listener could not be found for the load balancer '{load_balancer_name}'. "
            "Please check the load balancer name and target group configuration."
        )
    if error_code == "InvalidConfigurationRequestException":
        log.error(
            f"The configuration provided for the listener on load balancer '{load_balancer_name}' is invalid. "
            "Please review the provided protocol, port, and target group settings."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def delete_load_balancer(self, load_balancer_name) -> None:

```



```

"""
Deletes a load balancer.

:param load_balancer_name: The name of the load balancer to delete.
"""
try:
    response = self.elb_client.describe_load_balancers(
        Names=[load_balancer_name]
    )
    lb_arn = response["LoadBalancers"][0]["LoadBalancerArn"]
    self.elb_client.delete_load_balancer(LoadBalancerArn=lb_arn)
    log.info("Deleted load balancer %s.", load_balancer_name)
    waiter = self.elb_client.get_waiter("load_balancers_deleted")
    log.info("Waiting for load balancer to be deleted...")
    waiter.wait(Names=[load_balancer_name])
except ClientError as err:
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    log.error(
        f"Couldn't delete load balancer '{load_balancer_name}'. Error
code: {error_code}, Message: {err.response['Error']['Message']}"
    )

    if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
        log.error(
            f"The load balancer '{load_balancer_name}' does not exist. "
            "Please check the name and try again."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

def get_endpoint(self, load_balancer_name) -> str:
    """
    Gets the HTTP endpoint of the load balancer.

    :return: The endpoint.
    """
    try:
        response = self.elb_client.describe_load_balancers(
            Names=[load_balancer_name]
        )
        return response["LoadBalancers"][0]["DNSName"]
    except ClientError as err:
        log.error(

```

```

        f"Couldn't get the endpoint for load balancer
{load_balancer_name}"
    )
    error_code = err.response["Error"]["Code"]
    if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
        log.error(
            "Verify load balancer name and ensure it exists in the AWS
console."
        )
    log.error(f"Full error:\n\t{err}")

    @staticmethod
    def verify_load_balancer_endpoint(endpoint) -> bool:
        """
        Verify this computer can successfully send a GET request to the load
balancer endpoint.

        :param endpoint: The endpoint to verify.
        :return: True if the GET request is successful, False otherwise.
        """
        retries = 3
        verified = False
        while not verified and retries > 0:
            try:
                lb_response = requests.get(f"http://{endpoint}")
                log.info(
                    "Got response %s from load balancer endpoint.",
                    lb_response.status_code,
                )
                if lb_response.status_code == 200:
                    verified = True
                else:
                    retries = 0
            except requests.exceptions.ConnectionError:
                log.info(
                    "Got connection error from load balancer endpoint,
retrying..."
                )
                retries -= 1
                time.sleep(10)
        return verified

    def check_target_health(self, target_group_name: str) -> List[Dict[str,
Any]]:

```

```

    """
    Checks the health of the instances in the target group.

    :return: The health status of the target group.
    """
    try:
        tg_response = self.elb_client.describe_target_groups(
            Names=[target_group_name]
        )
        health_response = self.elb_client.describe_target_health(
            TargetGroupArn=tg_response["TargetGroups"][0]["TargetGroupArn"]
        )
    except ClientError as err:
        log.error(f"Couldn't check health of {target_group_name} target(s).")
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        if error_code == "LoadBalancerNotFoundException":
            log.error(
                "Load balancer associated with the target group was not
found. "
                "Ensure the load balancer exists, is in the correct AWS
region, and "
                "that you have the necessary permissions to access it.",
            )
        elif error_code == "TargetGroupNotFoundException":
            log.error(
                "Target group was not found. "
                "Verify the target group name, check that it exists in the
correct region, "
                "and ensure it has not been deleted or created in a different
account.",
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")
    else:
        return health_response["TargetHealthDescriptions"]

```

Crea una classe che utilizzi DynamoDB per simulare un servizio di raccomandazione.

```

class RecommendationService:
    """

```

```

    Encapsulates a DynamoDB table to use as a service that recommends books,
    movies,
    and songs.
    """

    def __init__(self, table_name: str, dynamodb_client: boto3.client):
        """
        Initializes the RecommendationService class with the necessary
        parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB recommendations table.
        :param dynamodb_client: A Boto3 DynamoDB client.
        """
        self.table_name = table_name
        self.dynamodb_client = dynamodb_client

    def create(self) -> Dict[str, Any]:
        """
        Creates a DynamoDB table to use as a recommendation service. The table
        has a
        hash key named 'MediaType' that defines the type of media recommended,
        such as
        Book or Movie, and a range key named 'ItemId' that, combined with the
        MediaType,
        forms a unique identifier for the recommended item.

        :return: Data about the newly created table.
        :raises RecommendationServiceError: If the table creation fails.
        """
        try:
            response = self.dynamodb_client.create_table(
                TableName=self.table_name,
                AttributeDefinitions=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "AttributeType": "S"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "AttributeType": "N"},
                ],
                KeySchema=[
                    {"AttributeName": "MediaType", "KeyType": "HASH"},
                    {"AttributeName": "ItemId", "KeyType": "RANGE"},
                ],
                ProvisionedThroughput={"ReadCapacityUnits": 5,
"WriteCapacityUnits": 5},
            )
            log.info("Creating table %s...", self.table_name)

```

```

        waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_exists")
        waiter.wait(TableName=self.table_name)
        log.info("Table %s created.", self.table_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceInUseException":
            log.info("Table %s exists, nothing to be done.", self.table_name)
        else:
            raise RecommendationServiceError(
                self.table_name, f"ClientError when creating table: {err}."
            )
    else:
        return response

def populate(self, data_file: str) -> None:
    """
    Populates the recommendations table from a JSON file.

    :param data_file: The path to the data file.
    :raises RecommendationServiceError: If the table population fails.
    """
    try:
        with open(data_file) as data:
            items = json.load(data)
            batch = [{"PutRequest": {"Item": item}} for item in items]
            self.dynamodb_client.batch_write_item(RequestItems={self.table_name:
batch})
            log.info(
                "Populated table %s with items from %s.", self.table_name,
data_file
            )
    except ClientError as err:
        raise RecommendationServiceError(
            self.table_name, f"Couldn't populate table from {data_file}:
{err}"
        )

def destroy(self) -> None:
    """
    Deletes the recommendations table.

    :raises RecommendationServiceError: If the table deletion fails.
    """
    try:
        self.dynamodb_client.delete_table(TableName=self.table_name)

```

```

        log.info("Deleting table %s...", self.table_name)
        waiter = self.dynamodb_client.get_waiter("table_not_exists")
        waiter.wait(TableName=self.table_name)
        log.info("Table %s deleted.", self.table_name)
    except ClientError as err:
        if err.response["Error"]["Code"] == "ResourceNotFoundException":
            log.info("Table %s does not exist, nothing to do.",
self.table_name)
        else:
            raise RecommendationServiceError(
                self.table_name, f"ClientError when deleting table: {err}."
            )

```

Crea una classe che racchiuda le operazioni di Systems Manager.

```

class ParameterHelper:
    """
    Encapsulates Systems Manager parameters. This example uses these parameters
    to drive
    the demonstration of resilient architecture, such as failure of a dependency
    or
    how the service responds to a health check.
    """

    table: str = "doc-example-resilient-architecture-table"
    failure_response: str = "doc-example-resilient-architecture-failure-response"
    health_check: str = "doc-example-resilient-architecture-health-check"

    def __init__(self, table_name: str, ssm_client: boto3.client):
        """
        Initializes the ParameterHelper class with the necessary parameters.

        :param table_name: The name of the DynamoDB table that is used as a
recommendation
                        service.
        :param ssm_client: A Boto3 Systems Manager client.
        """
        self.ssm_client = ssm_client
        self.table_name = table_name

```

```

def reset(self) -> None:
    """
    Resets the Systems Manager parameters to starting values for the demo.
    These are the name of the DynamoDB recommendation table, no response when
a
    dependency fails, and shallow health checks.
    """
    self.put(self.table, self.table_name)
    self.put(self.failure_response, "none")
    self.put(self.health_check, "shallow")

def put(self, name: str, value: str) -> None:
    """
    Sets the value of a named Systems Manager parameter.

    :param name: The name of the parameter.
    :param value: The new value of the parameter.
    :raises ParameterHelperError: If the parameter value cannot be set.
    """
    try:
        self.ssm_client.put_parameter(
            Name=name, Value=value, Overwrite=True, Type="String"
        )
        log.info("Setting parameter %s to '%s'.", name, value)
    except ClientError as err:
        error_code = err.response["Error"]["Code"]
        log.error(f"Failed to set parameter {name}.")
        if error_code == "ParameterLimitExceeded":
            log.error(
                "The parameter limit has been exceeded. "
                "Consider deleting unused parameters or request a limit
increase."
            )
        elif error_code == "ParameterAlreadyExists":
            log.error(
                "The parameter already exists and overwrite is set to False.
"
                "Use Overwrite=True to update the parameter."
            )
        log.error(f"Full error:\n\t{err}")

```

- Per informazioni dettagliate sull'API, consulta i seguenti argomenti nella Documentazione di riferimento delle API SDK AWS per Python (Boto3).
 - [AttachLoadBalancerTargetGroups](#)
 - [CreateAutoScalingGroup](#)
 - [CreateInstanceProfile](#)
 - [CreateLaunchTemplate](#)
 - [CreateListener](#)
 - [CreateLoadBalancer](#)
 - [CreateTargetGroup](#)
 - [DeleteAutoScalingGroup](#)
 - [DeleteInstanceProfile](#)
 - [DeleteLaunchTemplate](#)
 - [DeleteLoadBalancer](#)
 - [DeleteTargetGroup](#)
 - [DescribeAutoScalingGroups](#)
 - [DescribeAvailabilityZones](#)
 - [DescribeIamInstanceProfileAssociations](#)
 - [DescribeInstances](#)
 - [DescribeLoadBalancers](#)
 - [DescribeSubnets](#)
 - [DescribeTargetGroups](#)
 - [DescribeTargetHealth](#)
 - [DescribeVpcs](#)
 - [RebootInstances](#)
 - [ReplacelamInstanceProfileAssociation](#)
 - [TerminateInstanceInAutoScalingGroup](#)
 - [UpdateAutoScalingGroup](#)

Per un elenco completo delle guide per sviluppatori AWS SDK e degli esempi di codice, consulta. [Utilizzo di questo servizio con un SDK AWS](#) Questo argomento include anche informazioni su come iniziare e dettagli sulle versioni precedenti dell'SDK.

Risolvi i problemi in Amazon Auto Scaling EC2

Amazon EC2 Auto Scaling fornisce errori specifici e descrittivi per aiutarti a risolvere i problemi. È possibile trovare i messaggi di errore nella descrizione delle attività di dimensionamento.

Argomenti

- [Recuperare un messaggio di errore dalle attività di dimensionamento](#)
- [Disattiva le attività di scalabilità](#)
- [Altre risorse per la risoluzione dei problemi](#)
- [Risoluzione dei problemi di Amazon Auto EC2 Scaling EC2 : errori di avvio delle istanze](#)
- [Risolvi i problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: AMI](#)
- [Risolvi i problemi di Amazon Auto EC2 Scaling: Load Balancer](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: Launch templates](#)

Recuperare un messaggio di errore dalle attività di dimensionamento

Per recuperare un messaggio di errore dalla descrizione delle attività di dimensionamento, utilizza il comando [describe-scaling-activities](#). Hai un registro delle attività di dimensionamento che risale a 6 settimane fa. Le attività di dimensionamento vengono ordinate in base all'ora di inizio, con le più recenti elencate per prime.

Note

Le attività di scaling vengono visualizzate anche nella cronologia delle attività nella console Amazon EC2 Auto Scaling nella scheda Attività per il gruppo Auto Scaling.

Per visualizzare le attività di dimensionamento per uno specifico gruppo Auto Scaling, utilizza il comando seguente.

```
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg
```

Di seguito è riportato un esempio di risposta, dove `StatusCode` contiene lo stato corrente dell'attività e `StatusMessage` contiene il messaggio di errore.

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "3b05dbf6-037c-b92f-133f-38275269dc0f",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Launching a new EC2 instance: i-003a5b3ffe1e9358e. Status Reason: Instance failed to complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42d8aba1f was abandoned: Lifecycle Action Completed with ABANDON Result",
      "Cause": "At 2021-01-11T00:35:52Z a user request created an AutoScalingGroup changing the desired capacity from 0 to 1. At 2021-01-11T00:35:53Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 1.",
      "StartTime": "2021-01-11T00:35:55.542Z",
      "EndTime": "2021-01-11T01:06:31Z",
      "StatusCode": "Cancelled",
      "StatusMessage": "Instance failed to complete user's Lifecycle Action: Lifecycle Action with token e85eb647-4fe0-4909-b341-a6c42d8aba1f was abandoned: Lifecycle Action Completed with ABANDON Result",
      "Progress": 100,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"us-west-2b\"...}",
      "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
    },
    ...
  ]
}
```

Per una descrizione dei campi nell'output, consulta [Activity](#) in Amazon EC2 Auto Scaling API Reference.

Visualizzare le attività di dimensionamento per un gruppo eliminato

Per visualizzare le attività di ridimensionamento dopo l'eliminazione del gruppo Auto Scaling, aggiungete `--include-deleted-groups` l'opzione al comando come [describe-scaling-activities](#) segue.

```
aws autoscaling describe-scaling-activities --auto-scaling-group-name my-asg --include-deleted-groups
```

Di seguito è riportata una risposta di esempio, con un'attività di dimensionamento per un gruppo eliminato.

```
{
  "Activities": [
    {
      "ActivityId": "e1f5de0e-f93e-1417-34ac-092a76fba220",
      "AutoScalingGroupName": "my-asg",
      "Description": "Launching a new EC2 instance. Status Reason: Your Spot request price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
      "Cause": "At 2021-01-13T20:47:24Z a user request update of AutoScalingGroup constraints to min: 1, max: 5, desired: 3 changing the desired capacity from 0 to 3. At 2021-01-13T20:47:27Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 0 to 3.",
      "StartTime": "2021-01-13T20:47:30.094Z",
      "EndTime": "2021-01-13T20:47:30Z",
      "StatusCode": "Failed",
      "StatusMessage": "Your Spot request price of 0.001 is lower than the minimum required Spot request fulfillment price of 0.0031. Launching EC2 instance failed.",
      "Progress": 100,
      "Details": "{\"Subnet ID\":\"subnet-5ea0c127\",\"Availability Zone\":\"us-west-2b\"...}",
      "AutoScalingGroupState": "Deleted",
      "AutoScalingGroupARN": "arn:aws:autoscaling:us-west-2:123456789012:autoScalingGroup:283179a2-f3ce-423d-93f6-66bb518232f7:autoScalingGroupName/my-asg"
    },
    ...
  ]
}
```

Disattiva le attività di scalabilità

Sono disponibili le seguenti opzioni se è necessario esaminare un problema senza interferenze dovute a politiche di ridimensionamento o azioni pianificate:

- Impedisce che tutte le politiche di scalabilità dinamica e le azioni pianificate apportino modifiche alla capacità desiderata del gruppo sospendendo i processi `and. AlarmNotification`

ScheduledActions Per ulteriori informazioni, consulta [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#).

- Disabilita le politiche di scalabilità dinamica individuali in modo che non modifichino la capacità desiderata del gruppo in risposta alle variazioni di carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitare una policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#).
- Aggiorna le politiche di scalabilità del tracciamento dei singoli target in modo che si limitino alla scalabilità orizzontale (aggiunta di capacità) disabilitando la parte di scalabilità orizzontale della policy. Questo metodo impedisce la riduzione della capacità desiderata dal gruppo, ma ne consente l'aumento all'aumentare del carico. Per ulteriori informazioni, consulta [Target: tracciamento delle politiche di scalabilità per Amazon EC2 Auto Scaling](#).
- Aggiorna la tua politica di scalabilità predittiva in modalità solo previsione. In modalità solo previsione, la scalabilità predittiva continuerà a generare previsioni, ma non aumenterà automaticamente la capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Crea una politica di scalabilità predittiva per un gruppo Auto Scaling](#).

Altre risorse per la risoluzione dei problemi

Le pagine seguenti forniscono informazioni aggiuntive per la risoluzione dei problemi con Amazon EC2 Auto Scaling.

- [Verificare un'attività di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Visualizza i grafici di monitoraggio nella console Amazon EC2 Auto Scaling](#)
- [Controlli dell'integrità per le istanze in un gruppo con dimensionamento automatico](#)
- [Considerazioni e limitazioni per hook del ciclo di vita](#)
- [Completa un'azione del ciclo di vita in un gruppo Auto Scaling](#)
- [Fornisci connettività di rete per le istanze Auto Scaling utilizzando Amazon VPC](#)
- [Rimuovere temporaneamente le istanze dal gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Disabilitare una policy di dimensionamento per un gruppo con scalabilità automatica](#)
- [Sospendi e riprendi i processi di Amazon Auto EC2 Scaling](#)
- [Verificare quali istanze Auto Scaling vengono terminate durante la riduzione orizzontale](#)
- [Eliminazione dell'infrastruttura Auto Scaling](#)
- [Quote per risorse e gruppi di Auto Scaling](#)

Anche le seguenti AWS risorse possono essere di aiuto:

- [Argomenti di Amazon EC2 Auto Scaling nel Knowledge Center AWS](#)
- [Domande su Amazon EC2 Auto Scaling su re:POST AWS](#)
- [Post di Amazon EC2 Auto Scaling nel blog di elaborazione AWS](#)
- [Risoluzione dei problemi CloudFormation nella Guida per l'utente AWS CloudFormation](#)

La risoluzione dei problemi richiede spesso query iterative e scoperta da parte di un esperto o di una community di aiutanti. Se continui a riscontrare problemi dopo aver provato i suggerimenti in questa sezione, contatta Supporto AWS (nella sezione, fai clic su Support, Support Center) o fai una domanda su [AWS re:POST](#) utilizzando il tag Amazon Auto EC2 Scaling. AWS Management Console

Risoluzione dei problemi di Amazon Auto EC2 Scaling EC2 : errori di avvio delle istanze

Questa pagina fornisce informazioni sulle EC2 istanze che non si avviano, sulle potenziali cause e sui passaggi da intraprendere per risolvere i problemi.

Per recuperare un messaggio di errore, consulta [Recuperare un messaggio di errore dalle attività di dimensionamento](#).

Quando le EC2 istanze non vengono avviate, potresti ricevere uno o più dei seguenti messaggi di errore:

Problemi di avvio

- [La configurazione richiesta non è attualmente supportata.](#)
- [Il gruppo di sicurezza <nome del gruppo di sicurezza> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [La coppia di chiavi <coppia di chiavi associata alla tua EC2 istanza> non esiste. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.](#)
- [Il tipo di istanza richiesto \(<tipo di istanza>\) non è supportato nella zona di disponibilità richiesta \(<zona di disponibilità dell'istanza>\)...](#)
- [Il prezzo della richiesta Spot pari a 0,015 è inferiore al prezzo minimo richiesto di gestione di una Richiesta Spot pari a 0,0735...](#)
- [Nome dispositivo <device name> non valido/Caricamento del nome del dispositivo non valido. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)

- [Il valore \(<nome associato al dispositivo di archiviazione dell'istanza>\) per il parametro virtualName non è valido... Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.](#)
- [Le mappature dei dispositivi a blocchi EBS non sono supportate per instance-store. AMIs](#)
- [I gruppi di collocamento non possono essere usati con le istanze di tipo "<instance type>". Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [Cliente. InternalError: errore del client all'avvio.](#)
- [Al momento non disponiamo di una sufficiente capacità di tipo di istanza nella zona di disponibilità richiesta. Avvio dell'istanza non riuscito. EC2](#)
- [La prenotazione richiesta non ha una capacità compatibile e disponibile sufficiente per questa richiesta. Avvio dell' EC2istanza non riuscito.](#)
- [La tua prenotazione Blocchi di capacità <reservation id> non è ancora attiva. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [Non è disponibile alcuna capacità Spot che corrisponda alla tua richiesta. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [<numero di istanze> istanza/e già in esecuzione. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)

La configurazione richiesta non è attualmente supportata.

Causa: alcune opzioni nel modello di avvio o nella configurazione di avvio potrebbero non essere compatibili con il tipo di istanza oppure la configurazione dell'istanza potrebbe non essere supportata nella AWS regione o nelle zone di disponibilità richieste.

Soluzione: prova una configurazione dell'istanza diversa. Per cercare un tipo di istanza che soddisfi i tuoi requisiti, consulta [Finding an Amazon EC2 instance type](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori indicazioni su come risolvere il problema, verifica quanto segue:

- Assicurati di aver scelto un AMI supportato dal tipo di istanza. Ad esempio, se il tipo di istanza utilizza un processore AWS Graviton basato su ARM anziché un processore Intel Xeon, è necessaria un'AMI compatibile con ARM. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un tipo di istanza compatibile, consulta [Compatibilità per la modifica del tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Verifica che il tipo di istanza sia disponibile nella Regione e nelle zone di disponibilità richieste. In una determinata Regione o zona di disponibilità, i tipi di istanza di ultima generazione potrebbero non essere ancora disponibili. Nelle Regioni o zone di disponibilità più recenti, i tipi di istanza di ultima generazione potrebbero non essere ancora disponibili. Per cercare i tipi di istanza offerti in

base alla località (Regione o zona di disponibilità), usa il comando [describe-instance-type-offerings](#). Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Ricerca di un tipo di EC2 istanza Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.

- Se utilizzi Istanze dedicate o Host dedicati, assicurati di aver scelto un tipo di istanza supportato come Istanza dedicata o Host dedicato.

Il gruppo di sicurezza <nome del gruppo di sicurezza> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: il gruppo di sicurezza specificato nella configurazione o nel modello di avvio potrebbe essere stato eliminato.

Soluzione::

1. Utilizza il comando [describe-security-groups](#) per ottenere l'elenco dei gruppi di sicurezza associati all'account.
2. Seleziona dall'elenco i gruppi di sicurezza da utilizzare. Per creare un gruppo di sicurezza, utilizza invece il comando [create-security-group](#).
3. Crea una nuova configurazione o modello di avvio.
4. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

La coppia di chiavi <coppia di chiavi associata alla tua EC2 istanza> non esiste. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.

Causa: la coppia di chiavi che è stata usata all'avvio dell'istanza potrebbe essere stata eliminata.

Soluzione::

1. Utilizza il comando [describe-key-pairs](#) per ottenere l'elenco delle coppie di chiavi disponibili.
2. Dall'elenco, seleziona la coppia di chiavi da utilizzare. Per creare una coppia di chiavi, utilizza invece il comando [create-key-pair](#).
3. Crea una nuova configurazione o modello di avvio.
4. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Il tipo di istanza richiesto (<tipo di istanza>) non è supportato nella zona di disponibilità richiesta (<zona di disponibilità dell'istanza>).

Messaggio di errore: il tipo di istanza richiesto (<instance type>) non è supportato nella zona di disponibilità richiesta (<instance Availability Zone>)... Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: le zone di disponibilità specificate nel gruppo con dimensionamento automatico non supportano il tipo di istanza scelto.

Soluzione::

1. Verifica quali zone di disponibilità supportano il tipo di istanza scelto utilizzando il [describe-instance-type-offerings](#) comando o dalla EC2 console Amazon controllando il valore delle zone di disponibilità nel riquadro di rete della pagina Tipi di istanza.
2. Aggiorna o rimuovi la sottorete per tutte le zone non supportate nelle impostazioni del gruppo Auto Scaling utilizzando il comando. [update-auto-scaling-group](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#).

Il prezzo della richiesta Spot pari a 0,015 è inferiore al prezzo minimo richiesto di gestione di una Richiesta Spot pari a 0,0735...

Causa: il prezzo massimo Spot nella richiesta è inferiore al prezzo istanza Spot per il tipo di istanza selezionato.

Soluzione: invia una nuova richiesta con un prezzo istanza Spot massimo (possibilmente il prezzo on demand). In precedenza, il prezzo istanza Spot da pagare si basava sull'offerta. Oggi, si paga il prezzo istanza Spot corrente. Impostando un prezzo massimo più alto, il servizio Amazon EC2 Spot ha maggiori possibilità di avviare e mantenere la quantità di capacità richiesta.

Nome dispositivo <device name> non valido/Caricamento del nome del dispositivo non valido. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa 1: le mappature dei dispositivi a blocchi nella configurazione di avvio potrebbero contenere nomi di dispositivi a blocchi non disponibili o attualmente non supportati.

Soluzione::

1. verifica quali nomi di dispositivi sono disponibili per la configurazione specifica dell'istanza. Per maggiori dettagli sulla denominazione dei dispositivi, consulta la sezione [Nomi dei dispositivi sulle istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Crea manualmente un' EC2 istanza Amazon che non fa parte del gruppo Auto Scaling e analizza il problema. Se la configurazione dei nomi dei dispositivi a blocchi è in conflitto con i nomi dell'Amazon Machine Image (AMI), l'istanza non andrà a buon fine durante l'avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Blocca le mappature dei dispositivi](#) nella Amazon EC2 User Guide.
3. Dopo aver confermato che l'istanza sia stata avviata correttamente, utilizzare il comando [describe-volumes](#) per visualizzare il modo in cui i volumi sono esposti all'istanza.
4. Crea una nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il nome del dispositivo elencato nella descrizione del volume.
5. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Il valore (<nome associato al dispositivo di archiviazione dell'istanza>) per il parametro virtualName non è valido... Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.

Causa: il formato specificato per il nome virtuale associato al dispositivo a blocchi non è corretto.

Soluzione::

1. Crea una nuova configurazione di avvio o modello di avvio specificando il nome del dispositivo nel parametro virtualName. Per informazioni sul formato del nome del dispositivo, consulta [Denominazione dei dispositivi sulle istanze Linux](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Le mappature dei dispositivi a blocchi EBS non sono supportate per instance-store. AMIs

Causa: le mappature dei dispositivi a blocchi specificate nella configurazione o nel modello di avvio non sono supportate sull'istanza.

Soluzione::

1. Crea una nuova configurazione o modello di avvio con mappature dei dispositivi a blocchi supportate dal tipo di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Block device mapping](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

I gruppi di collocamento non possono essere usati con le istanze di tipo “<instance type>”. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: il gruppo di collocazione cluster contiene un tipo di istanza non valido.

Soluzione::

1. Per informazioni sui tipi di istanze validi supportati dai gruppi di collocamento, consulta [i gruppi di collocamento](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Per creare un nuovo gruppo di collocazione, Segui le istruzioni dettagliate in [Gruppi di collocazione](#).
3. In alternativa, crea una nuova configurazione o modello di avvio con il tipo di istanza supportato.
4. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con un nuovo gruppo di collocazione, configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Cliente. InternalError: errore del client all'avvio.

Problema: Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare un'istanza con un volume EBS crittografato, ma il ruolo collegato al servizio non ha accesso alla chiave gestita dal AWS KMS cliente utilizzata per crittografarlo. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy AWS KMS chiave richiesta per l'uso con volumi crittografati](#).

Causa 1: è necessario una policy chiave che autorizzi a utilizzare la chiave gestita dal cliente per il ruolo collegato al servizio appropriato.

Soluzione 1: permetti al ruolo collegato ai servizi di utilizzare la chiave gestita dal cliente come segue:

1. Determina quale ruolo collegato ai servizi utilizzare per questo gruppo Auto Scaling.
2. Aggiorna la policy della chiave sulla chiave gestita dal cliente e permetti al ruolo collegato ai servizi di utilizzare la chiave gestita dal cliente.
3. Aggiorna il gruppo Auto Scaling per utilizzare il ruolo collegato ai servizi.

Per un esempio di policy chiave che permetta al ruolo collegato al servizio di utilizzare la chiave gestita dal cliente, vedi [Esempio 1: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso alla chiave gestita dal cliente](#).

Causa 2: se la chiave gestita dal cliente e il gruppo Auto Scaling si trovano in AWS account diversi, è necessario configurare l'accesso tra account alla chiave gestita dal cliente per autorizzare l'uso della chiave gestita dal cliente per il ruolo collegato al servizio appropriato.

Soluzione 2: permetti al ruolo collegato al servizio nell'account esterno di utilizzare la chiave gestita dal cliente nell'account locale come segue:

1. Aggiorna la policy chiave sulla chiave gestita dal cliente per permettere all'account del gruppo Auto Scaling di accedervi.
2. Definisci un utente o ruolo IAM nell'account del gruppo Auto Scaling che possa creare una concessione.
3. Determina quale ruolo collegato ai servizi utilizzare per questo gruppo Auto Scaling.
4. Crea una concessione alla chiave gestita dal cliente con il ruolo collegato ai servizi come assegnatario principale.
5. Aggiorna il gruppo Auto Scaling per utilizzare il ruolo collegato ai servizi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Esempio 2: sezioni delle policy delle chiavi che permettono l'accesso multiaccount alla chiave gestita dal cliente](#).

Soluzione 3: utilizza una chiave gestita dal cliente nello stesso account AWS del gruppo Auto Scaling.

1. Copia e crittografa di nuovo lo snapshot con un'altra chiave gestita dal cliente appartenente allo stesso account del gruppo Auto Scaling.
2. Permetti al ruolo collegato ai servizi di utilizzare la chiave gestita dal cliente. Consulta i passaggi alla Soluzione 1.

Al momento non disponiamo di una sufficiente capacità di tipo di istanza nella zona di disponibilità richiesta. Avvio dell'istanza non riuscito. EC2

Messaggio di errore: attualmente non abbiamo sufficiente capacità <tipo di istanza> nella zona di disponibilità richiesta (<zona di disponibilità richiesta>). Il nostro sistema si attiverà per fornire di capacità di provisioning aggiuntiva. Attualmente è possibile ottenere capacità <tipo di istanza> non

specificando una zona di disponibilità nella richiesta o scegliendo <elenco di zone di disponibilità che attualmente supportano il tipo di istanza>. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: al momento, la combinazione di tipo di istanza richiesta e zona di disponibilità non è supportata.

Soluzione: per risolvere il problema, prova quanto segue:

- Attendi qualche minuto affinché Amazon EC2 Auto Scaling trovi la capacità per questo tipo di istanza in altre zone di disponibilità abilitate.
- Distribuisci il gruppo con dimensionamento automatico a zone di disponibilità aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#).
- Segui la best practice per l'utilizzo di un insieme diverso di tipi di istanza in modo da non dipendere da un tipo di istanza specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

La prenotazione richiesta non ha una capacità compatibile e disponibile sufficiente per questa richiesta. Avvio dell' EC2istanza non riuscito.

Causa 1: hai raggiunto il numero limite di istanze che puoi avviare con una prenotazione della capacità on demand targeted.

Soluzione 1: aumenta il numero di istanze che puoi avviare con la prenotazione della capacità on demand targeted oppure utilizza un gruppo di prenotazioni di capacità in modo che tutto ciò che va oltre la capacità riservata venga avviato come normale capacità on demand. Per ulteriori informazioni, consulta [Capacità di riserva in zone di disponibilità specifiche con prenotazioni di capacità](#).

Causa 2: hai raggiunto il numero limite di istanze che puoi avviare con un blocco di capacità.

Con Blocchi di capacità, sei vincolato dalla quantità di capacità originariamente acquistata. Se avviene un numero di avvii superiore al previsto e utilizzi tutta la capacità disponibile, i avvii non riusciranno. Le istanze terminanti vengono sottoposte a un lungo processo di pulizia prima di essere terminate completamente. Durante questo periodo, non possono essere riutilizzate, poiché, in questo modo, si verifica il fallimento dei lanci. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzalo Capacity Blocks per carichi di lavoro di machine learning](#).

Soluzione 2: per risolvere il problema, prova quanto segue:

- Mantieni la richiesta così com'è. Se un'istanza Capacity Block viene interrotta, è necessario attendere alcuni minuti prima che l'istanza finisca la chiusura e che la capacità torni a essere disponibile. Amazon EC2 Auto Scaling continua a effettuare automaticamente la richiesta di avvio fino a quando la capacità non diventa disponibile.
- Assicurati di acquistare una capacità sufficiente per soddisfare i picchi di carico di lavoro in modo da non riscontrare questo errore frequentemente.

La tua prenotazione Blocchi di capacità <reservation id> non è ancora attiva. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: il Blocco di capacità specificato non è ancora attivo.

Soluzione: segui l'approccio consigliato per Blocco di capacità e usa il dimensionamento pianificato. In questo modo puoi assicurarti di aumentare la capacità desiderata del tuo gruppo con dimensionamento automatico solo quando la prenotazione è attiva e di diminuirla prima che la prenotazione sia terminata.

Non è disponibile alcuna capacità Spot che corrisponda alla tua richiesta. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: al momento, non c'è abbastanza capacità di riserva per soddisfare la tua richiesta di Istanze Spot.

Soluzione: per risolvere il problema, prova quanto segue:

- Attendi alcuni minuti; la capacità può variare frequentemente. Amazon EC2 Auto Scaling continua a effettuare automaticamente la richiesta di avvio fino a quando la capacità non diventa disponibile.
- Distribuisci il gruppo con dimensionamento automatico a zone di disponibilità aggiuntive. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di una zona di disponibilità](#).
- Segui la best practice per l'utilizzo di un insieme diverso di tipi di istanza in modo da non dipendere da un tipo di istanza specifico. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#).

<numero di istanze> istanza/e già in esecuzione. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: hai raggiunto il limite del numero di istanze Spot che puoi avviare. Quando crei il tuo AWS account, impostiamo limiti predefiniti al numero di istanze che puoi eseguire in base alla regione.

Soluzione: per risolvere il problema, prova quanto segue:

- Se i tuoi attuali limiti non sono adeguati alle tue esigenze, puoi richiedere un aumento della quota in base alla Regione. Per ulteriori informazioni, consulta le [quote dei EC2 servizi Amazon](#) nella Amazon EC2 User Guide.
- Invia una nuova richiesta con un numero ridotto di istanze (che potrai aumentare in un secondo momento).

Risolvi i problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: AMI

Questa pagina fornisce informazioni sui problemi associati alle tue AMIs potenziali cause e sui passaggi che puoi intraprendere per risolverli.

Per recuperare un messaggio di errore, consulta [Recuperare un messaggio di errore dalle attività di dimensionamento](#).

Se le EC2 istanze non vengono avviate a causa di problemi con l'AMI, è possibile che vengano visualizzati uno o più dei seguenti messaggi di errore.

Problemi relativi ad AMI

- [L'ID AMI <ID dell'AMI> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [L'AMI <ID AMI> è in sospeso e non può essere eseguita. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [<Nome dispositivo> Nome dispositivo non valido. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.](#)
- [L'architettura «arm64» del tipo di istanza specificato non corrisponde all'architettura «x86_64» dell'AMI specificata... Avvio dell'istanza non riuscito. EC2](#)
- [L'AMI “<ID AMI>” è disabilitata e non può essere eseguita. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.](#)

⚠ Important

AWS supporta la condivisione di un'AMI in privato con un altro AWS account modificando le autorizzazioni AMI. Se un'AMI viene resa privata senza essere condivisa, ciò può causare un errore di autorizzazione all'avvio di nuove istanze. Per ulteriori informazioni sulla condivisione privata AMIs, consulta [Condividere un'AMI con AWS account specifici](#) nella Amazon EC2 User Guide.

L'ID AMI <ID dell'AMI> non esiste. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

- Causa: l'AMI potrebbe essere stata eliminata dopo aver creato la configurazione o il modello di avvio.
- Soluzione::
 1. Crea una nuova configurazione di avvio o un modello di avvio utilizzando un'AMI valida.
 2. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

L'AMI <ID AMI> è in sospeso e non può essere eseguita. Avvio dell' EC2 istanza non riuscito.

Causa: potresti aver appena creato l'AMI (acquisendo uno snapshot di un'istanza in esecuzione o in qualsiasi altro modo) e potrebbe non essere ancora disponibile.

Soluzione: è necessario attendere che l'AMI diventi disponibile e quindi creare la configurazione o il modello di avvio.

<Nome dispositivo> Nome dispositivo non valido. Avvio dell' EC2istanza non riuscito.

Causa: quando si collega un volume EBS a un' EC2istanza, è necessario fornire un nome di dispositivo valido per il volume. L'AMI selezionata deve supportare questo nome di dispositivo.

Soluzione::

1. Crea una nuova configurazione di avvio o modello di avvio e specifica il nome del dispositivo corretto per l'AMI. La convenzione di denominazione consigliata varia in base al tipo di

virtualizzazione dell'AMI. Per ulteriori informazioni, consulta [i nomi dei dispositivi](#) nella Amazon EC2 User Guide.

2. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

L'architettura «arm64» del tipo di istanza specificato non corrisponde all'architettura «x86_64» dell'AMI specificata... Avvio dell'istanza non riuscito. EC2

Causa 1: se l'architettura dell'AMI e il tipo di istanza utilizzato nel modello di lancio o nella configurazione di avvio non sono gli stessi, viene visualizzato un errore quando Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare un'istanza utilizzando una configurazione di istanza incompatibile.

Soluzione 1:

1. Verifica l'architettura della tua AMI utilizzando il comando [describe-images](#) o dalla EC2 console Amazon controllando il valore Architecture nel riquadro dei dettagli della pagina Amazon Machine Images () AMIs.
2. Trova un tipo di istanza con la stessa architettura del tuo AMI utilizzando il [describe-instance-types](#) comando o dalla EC2 console Amazon controllando la colonna Architettura nella schermata Tipi di istanza. Per ulteriori informazioni sulla scelta di un tipo di istanza compatibile, consulta [Compatibilità per la modifica del tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.
3. Crea un nuovo modello di avvio o modello o configurazione di avvio utilizzando un tipo di istanza con la stessa architettura dell'AMI.
4. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Causa 2: Amazon EC2 Auto Scaling tenta di avviare un tipo di istanza specificato nella politica delle istanze miste per il tuo gruppo Auto Scaling, ma il tipo di istanza non ha la stessa architettura dell'AMI specificata nel modello di lancio.

Soluzione 1: non includere tipi di istanze con architetture diverse nella policy relativa alle istanze miste.

1. Verifica l'architettura della tua AMI utilizzando il comando [describe-images](#) o dalla EC2 console Amazon controllando il valore Architecture nel riquadro dei dettagli della pagina Amazon Machine Images () AMIs.
2. Verifica l'architettura di ogni tipo di istanza che intendi includere nella tua politica sulle istanze miste utilizzando il [describe-instance-types](#) comando o dalla EC2 console Amazon controllando la colonna Architettura nella schermata Tipi di istanze. Per ulteriori informazioni sulla scelta dei tipi di istanza compatibili, consulta [Compatibilità per la modifica del tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.
3. Aggiorna o rimuovi i tipi di istanza incompatibili dal gruppo Auto Scaling utilizzando [update-auto-scaling-group](#) il comando.

Soluzione 2: per avviare entrambe le istanze Arm (Graviton2) e x86_64 (Intel) nello stesso gruppo con dimensionamento automatico, è necessario utilizzare i modelli di avvio supportati rispettivamente da un'AMI compatibile con ARM e da un'AMI compatibile con Intel x86, in modo che corrispondano ai tipi di istanze nella policy delle istanze miste.

1. Verifica l'architettura dell'AMI nel tuo modello di lancio esistente utilizzando il comando [describe-images](#) o dalla EC2 console Amazon controllando il valore Architecture nel riquadro dei dettagli della pagina Amazon Machine Images () AMIs.
2. Crea un nuovo modello di lancio utilizzando un'AMI che corrisponda all'altra architettura che intendi utilizzare.
3. Aggiorna il gruppo Auto Scaling per sovrascrivere il modello di avvio esistente e specifica il nuovo modello di avvio per ogni tipo di istanza compatibile utilizzando il comando. [update-auto-scaling-group](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizza modelli di avvio multipli](#).

L'AMI “<ID AMI>” è disabilitata e non può essere eseguita. Avvio EC2 dell'istanza non riuscito.

Causa: stai tentando di avviare istanze da un'AMI che è stata disattivata. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitare un'AMI](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Soluzione::

1. Crea una nuova configurazione di avvio o un modello di avvio e specifica un'AMI non disattivata.
2. Aggiorna il gruppo Auto Scaling con la nuova configurazione di avvio o modello di avvio utilizzando il comando [update-auto-scaling-group](#).

Risolvi i problemi di Amazon Auto EC2 Scaling: Load Balancer

Questa pagina fornisce informazioni sui problemi causati dal load balancer associato al gruppo Auto Scaling, le possibili cause e le procedure che è possibile eseguire per risolvere i problemi.

Per recuperare un messaggio di errore, consulta [Recuperare un messaggio di errore dalle attività di dimensionamento](#).

Quando le EC2 istanze non vengono avviate a causa di problemi con il sistema di bilanciamento del carico associato al gruppo Auto Scaling, è possibile che vengano visualizzati uno o più dei seguenti messaggi di errore.

Problemi del load balancer

- [Uno o più gruppi di destinazione non trovati. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.](#)
- [Impossibile trovare Load Balancer <il tuo load balancer>. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.](#)
- [Non vi è alcun load balancer ATTIVO denominato <nome del load balancer>. Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.](#)
- [EC2 l'istanza <instance ID>non è in VPC. Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.](#)

Note

È possibile utilizzare Reachability Analyzer per risolvere i problemi di connettività verificando se le istanze del gruppo con scalabilità automatica sono raggiungibili tramite il sistema di bilanciamento del carico. Per ulteriori informazioni sui diversi problemi di configurazione errata della rete che vengono rilevati automaticamente da Reachability Analyzer, consulta i [codici di spiegazione di Reachability Analyzer](#) nella Guida per l'utente di Reachability Analyzer.

Uno o più gruppi di destinazione non trovati. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.

Problema: quando il gruppo Auto Scaling avvia istanze, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di verificare l'esistenza delle risorse Elastic Load Balancing associate al gruppo Auto Scaling. Quando non è

possibile trovare un gruppo di destinazione, l'attività di dimensionamento non va a buon fine e si riceve l'errore `One or more target groups not found. Validating load balancer configuration failed..`

Causa 1: un gruppo di destinazione collegato al gruppo con scalabilità automatica è stato eliminato.

Soluzione 1: [puoi creare un nuovo gruppo Auto Scaling senza il gruppo di destinazione o rimuovere il gruppo target inutilizzato dal gruppo Auto Scaling utilizzando la console Amazon Auto Scaling o il comando `EC2 -groups. detach-load-balancer-target`](#)

Causa 2: il gruppo di destinazione esiste, ma si è verificato un problema durante il tentativo di specificare l'ARN del gruppo di destinazione al momento della creazione del gruppo con scalabilità automatica. Le risorse non vengono create nell'ordine corretto.

Soluzione 2: crea un nuovo gruppo con scalabilità automatica e specifica il nome del gruppo di destinazione alla fine.

Impossibile trovare Load Balancer <il tuo load balancer>. Convalida della configurazione del load balancer non riuscita.

Problema: quando il gruppo Auto Scaling avvia istanze, Amazon Auto EC2 Scaling tenta di verificare l'esistenza delle risorse Elastic Load Balancing associate al gruppo Auto Scaling. Quando non è possibile trovare un Classic Load Balancer, l'attività di dimensionamento non va a buon fine e si riceve l'errore `Cannot find Load Balancer <your load balancer>. Validating load balancer configuration failed..`

Causa 1: il Classic Load Balancer è stato eliminato.

Soluzione 1: puoi creare un nuovo gruppo Auto Scaling senza il bilanciamento del carico o rimuovere il bilanciamento del carico inutilizzato dal gruppo Auto Scaling utilizzando la console Amazon Auto EC2 Scaling o il comando. [detach-load-balancers](#)

Causa 2: il Classic Load Balancer esiste, ma si è verificato un problema durante il tentativo di specificare il nome del load balancer al momento della creazione del gruppo con scalabilità automatica. Le risorse non vengono create nell'ordine corretto.

Soluzione 2: crea un nuovo gruppo Auto Scaling e specifica il nome del load balancer alla fine.

Non vi è alcun load balancer ATTIVO denominato <nome del load balancer>. Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.

Causa: il load balancer specificato potrebbe essere stato eliminato.

Soluzione: è possibile creare un nuovo load balancer e quindi creare un nuovo gruppo Auto Scaling oppure creare un nuovo gruppo Auto Scaling senza load balancer.

EC2 l'istanza <instance ID>non è in VPC. Aggiornamento della configurazione del sistema di load balancer non riuscito.

Causa: l'istanza specificata non esiste nel VPC.

Solution: puoi eliminare il load balancer associato all'istanza o creare un nuovo gruppo Auto Scaling.

Risoluzione dei problemi relativi ad Amazon Auto EC2 Scaling: Launch templates

Utilizza le informazioni seguenti per diagnosticare e risolvere i problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo di un modello di avvio con un gruppo con scalabilità automatica.

Impossibile avviare le istanze

Se non riesci ad avviare istanze con un modello di avvio già specificato, consulta la sezione seguente per la risoluzione generale dei problemi: [Risoluzione dei problemi di Amazon Auto EC2 Scaling EC2 : errori di avvio delle istanze](#).

È necessario utilizzare un modello di avvio completo valido (valore non valido)

Problema: quando tenti di specificare un modello di avvio per un gruppo con scalabilità automatica, viene visualizzato l'errore You must use a valid fully-formed launch template. È possibile che si verifichi questo errore perché i valori nel modello di avvio vengono convalidati solo quando viene creato o aggiornato un gruppo con scalabilità automatica che utilizza il modello di avvio.

Causa 1: se ricevi un `You must use a valid fully-formed launch template` errore, ci sono dei problemi che fanno sì che Amazon EC2 Auto Scaling ritenga che qualcosa nel modello di lancio non sia valido. Si tratta di un errore generico che può avere diverse cause.

Soluzione 1: per risolvere i problemi, prova a eseguire i seguenti passaggi:

1. Presta attenzione alla seconda parte del messaggio di errore per reperire ulteriori informazioni. Dopo l'errore `You must use a valid fully-formed launch template`, esamina il messaggio di errore più specifico che identifica il problema che dovrai risolvere.
2. Se non riesci a trovare la causa, testa il modello di avvio con il comando [run-instances](#). Specifica l'opzione `--dry-run` come mostrato nell'esempio seguente. In questo modo puoi riprodurre il problema e fornire informazioni dettagliate sulla sua causa.

```
aws ec2 run-instances --launch-template LaunchTemplateName=my-template,Version='1' --dry-run
```

3. Se un valore non è valido, verifica che la risorsa specificata esista e che sia corretta. Ad esempio, quando specifichi una coppia di EC2 chiavi Amazon, la risorsa deve esistere nel tuo account e nella regione in cui stai creando o aggiornando il tuo gruppo Auto Scaling.
4. Se mancano le informazioni previste, verifica le impostazioni e modifica il modello di avvio secondo necessità.
5. Dopo aver apportato le modifiche, esegui nuovamente il comando [run-instances](#) con l'opzione `--dry-run` per verificare che il modello di avvio utilizzi valori validi.

Per ulteriori informazioni, consulta [Creare un modello di avvio per un gruppo con dimensionamento automatico](#).

Assenza dell'autorizzazione a utilizzare il modello di avvio (autorizzazioni insufficienti)

Problema: quando tenti di specificare un modello di avvio per un gruppo con scalabilità automatica, viene visualizzato l'errore `You are not authorized to use launch template`.

Causa 1: Se stai tentando di utilizzare un modello di avvio e le credenziali di IAM che stai usando non dispongono di autorizzazioni sufficienti, comparirà un errore che indica che non sei autorizzato a utilizzare il modello di avvio.

Soluzione 1: per risolvere il problema, prova quanto segue:

- Verifica che le credenziali IAM che stai utilizzando per effettuare la richiesta dispongano delle autorizzazioni per richiamare le azioni EC2 API necessarie, inclusa `ec2:RunInstances`. Se nel modello di avvio sono stati specificati dei tag, è necessario disporre anche dell'autorizzazione per utilizzare l'operazione `ec2:CreateTags`.
- In alternativa, verifica che le credenziali IAM che stai utilizzando per effettuare la richiesta dispongano della policy `AmazonEC2FullAccess`. Questa politica AWS gestita garantisce l'accesso completo a tutte le EC2 risorse Amazon e ai servizi correlati, tra cui Amazon EC2 Auto Scaling ed Elastic CloudWatch Load Balancing.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per utilizzare i modelli di avvio, incluse le policy IAM di esempio, consulta [Controllare l'accesso ai modelli di avvio con le autorizzazioni IAM](#) nella Amazon EC2 User Guide. Per altri esempi di policy IAM, consulta [Controlla l'utilizzo dei modelli di EC2 lancio di Amazon nei gruppi di Auto Scaling](#).

Causa 2: se stai tentando di utilizzare un modello di avvio che specifica un profilo di istanza, è necessario che tu disponga dell'autorizzazione IAM per passare il ruolo IAM associato al profilo dell'istanza.

Soluzione 2: verifica che le credenziali IAM che stai utilizzando per effettuare la richiesta dispongano dell'`iam:PassRole` autorizzazione corretta per passare il ruolo specificato al servizio Amazon EC2 Auto Scaling. Per ulteriori informazioni e per un esempio di policy IAM, consulta [Ruolo IAM per le applicazioni eseguite su EC2 istanze Amazon](#). Per ulteriori argomenti sulla risoluzione dei problemi relativi ai profili di istanza, consulta [Troubleshooting Amazon EC2 and IAM](#) nella IAM User Guide.

Causa 3: se stai tentando di utilizzare un modello di avvio che specifica un'AMI in un'altra Account AWS e l'AMI è privato e non condiviso con l'AMI che Account AWS stai utilizzando, ricevi un messaggio di errore che indica che non sei autorizzato a utilizzare il modello di avvio.

Soluzione 3: verifica che le autorizzazioni per l'AMI includano l'account che stai utilizzando. Per ulteriori informazioni, consulta [Condividi un'AMI con specifiche Account AWS](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Informazioni correlate

Le seguenti risorse correlate possono rivelarsi utili durante l'utilizzo di questo servizio.

Risorsa	Descrizione
Riferimento all' EC2 API Amazon Auto Scaling	La documentazione per ogni operazione API mostra i parametri richiesti e la risposta XML e fornisce collegamenti ad argomenti di riferimento SDK specifici per lingua.
autoscaling in Riferimento ai comandi della AWS CLI	Descrizioni dei AWS CLI comandi che è possibile utilizzare per lavorare con i gruppi di Auto Scaling.
AWS Strumenti per PowerShell Riferimento al cmdlet	Gli AWS strumenti PowerShell consentono di eseguire operazioni di script sulle AWS risorse dalla PowerShell riga di comando.
Creazione di gruppi Auto Scaling con AWS CloudFormation	La risorsa AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup consente di creare, modellare e gestire i gruppi di Auto Scaling senza azioni manuali.
Endpoint e quote di Amazon EC2 Auto Scaling nel Riferimenti generali di AWS	Informazioni sulle regioni e gli endpoint di Amazon EC2 Auto Scaling.
Pagina del prodotto	La pagina web principale per informazioni su Amazon EC2 Auto Scaling.
AWS Re: POST	AWS servizio gestito di domande e risposte (Q & A) che offre risposte collettive e recensite da esperti alle tue domande tecniche.
Crea un'AMI nella Amazon EC2 User Guide	Scopri come creare un'Amazon Machine Image (AMI) da un'istanza personalizzata.

Risorsa	Descrizione
Connect alla tua istanza Linux nella Amazon EC2 User Guide	Informazioni su come connettersi a un'istanza Linux che hai avviato.
Connect alla tua istanza Windows nella Amazon EC2 User Guide	Informazioni su come connettersi a un'istanza Windows che hai avviato.
Creazione di un allarme di fatturazione per monitorare gli AWS addebiti stimati nella Amazon CloudWatch User Guide	Scopri come monitorare i costi stimati utilizzando CloudWatch.
Application Auto Scaling User Guide	Scopri come configurare la scalabilità automatica per risorse scalabili per Amazon Web Services oltre Amazon. EC2

Cronologia dei documenti

La tabella seguente descrive importanti aggiunte alla documentazione di Amazon EC2 Auto Scaling, a partire da luglio 2018. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti della documentazione, puoi sottoscrivere il feed RSS.

Modifica	Descrizione	Data
Metriche ad alta risoluzione	Il monitoraggio di Target ora supporta CloudWatch metriche ad alta risoluzione con punti dati di secondo livello pubblicati a intervalli inferiori a un minuto. Per ulteriori informazioni, consulta Creare una politica di tracciamento degli obiettivi utilizzando metriche ad alta risoluzione per una risposta più rapida.	22 novembre 2024
Aggiornamento IAM di sicurezza	La policy AutoScalingServiceRolePolicy gestita ora concede autorizzazioni aggiuntive a Resource Groups <code>resource-groups:ListGroupResources</code> .	20 novembre 2024
Protezione delle prestazioni	Quando si utilizza la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi per il gruppo Auto Scaling, è ora possibile abilitare la protezione delle prestazioni per garantire che i tipi di istanza selezionati siano simili o superino una linea di base prestazionale specificata. Per ulteriori informazioni,	20 novembre 2024

	consulta Creare un gruppo di istanze miste utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi.	
Preferenza di prenotazione della capacità	Ora puoi dare priorità al lancio delle istanze in Capacity Reservations. Per ulteriori informazioni, consulta Capacity Reservations.	20 novembre 2024
Spostamento zonale	È ora possibile utilizzare lo spostamento zonale per il ripristino in caso di problemi delle applicazioni in una zona di disponibilità. Per ulteriori informazioni, consulta Auto Scaling group zonal shift .	18 novembre 2024
Distribuzione delle zone di disponibilità	Ora puoi scegliere una distribuzione in zona di disponibilità per il tuo gruppo Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, vedere Distribuzione della zona di disponibilità del gruppo Auto Scaling .	7 novembre 2024
Aggiornamento IAM di sicurezza	La policy AutoScalingServiceRolePolicy gestita ora concede autorizzazioni aggiuntive ad Amazon EC2 (ec2:GetSecurityGroupsForVpc, ec2:GetInstanceTypesFromInstanceRequirements).	29 febbraio 2024

[L'ibernazione della piscina calda è supportata in modalità aggiuntiva Regioni AWS](#)

Ora puoi ibernare le istanze in un pool caldo in due regioni aggiuntive: AWS GovCloud (Stati Uniti orientali) e (Stati Uniti occidentali). AWS GovCloud Per ulteriori informazioni sulle piscine calde, consulta [Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

26 febbraio 2024

[L'ibernazione in piscina calda è supportata in aggiunta Regioni AWS](#)

Ora puoi ibernare le istanze in un pool caldo in due regioni aggiuntive: Europa (Zurigo) e Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti). Per ulteriori informazioni sulle piscine calde, consulta [Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

21 febbraio 2024

[Support per l'uso di parametri su più account](#)

Ora puoi usare un AWS Systems Manager parametro condiviso da un altro Account AWS con Amazon EC2 Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

21 febbraio 2024

[Nuova opzione di protezione del prezzo Spot](#)

Ora puoi definire la soglia di protezione del prezzo per le istanze Spot come percentuale del prezzo on demand quando utilizzi la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Protezione del prezzo](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2 Auto Scaling.

29 gennaio 2024

[Policy di manutenzione delle istanze](#)

Ora puoi utilizzare una policy di manutenzione delle istanze per definire se le istanze vengono avviate prima o dopo la chiusura delle istanze esistenti durante eventi che causano la sostituzione delle istanze, incluso un aggiornamento dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta le [politiche di manutenzione delle istanze](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

15 novembre 2023

[Blocchi di capacità per ML](#)

Ora puoi avviare le istanze in un blocco di capacità specificando l'ID di prenotazione del blocco di capacità quando crei un modello di avvio. Con Blocchi di capacità puoi prenotare istanze GPU in date future per supportare i tuoi carichi di lavoro di machine learning (ML) di breve durata. Per ulteriori informazioni, consulta [Use Capacity Blocks per carichi di lavoro di machine learning](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

31 ottobre 2023

[Nuove funzionalità di aggiornamento dell'istanza](#)

Ora puoi configurare un aggiornamento dell'istanza per impostarne lo stato su fallito e, facoltativamente, ripristinarlo quando rileva che uno specifico CloudWatch allarme è entrato nello stato. ALARM Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla le modifiche con un rollback](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

31 luglio 2023

Modifiche alla Guida

Alla guida è stato aggiunto un nuovo argomento sulle Istanze on demand nelle prenotazioni della capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Usa le prenotazioni di capacità su richiesta per prenotare la capacità in zone di disponibilità specifiche nella Guida](#) per l'utente di Amazon EC2 Auto Scaling.

28 luglio 2023

Modifiche alla Guida

Alla guida è stato aggiunto un nuovo argomento sulla migrazione AWS CloudFormation degli stack dalle configurazioni di avvio ai modelli di lancio. Per ulteriori informazioni, consulta [Migrare gli AWS CloudFormation stack dalle configurazioni di avvio ai modelli di avvio](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

18 aprile 2023

[Supporto per nuove operazioni API](#)

31 marzo 2023

Questa versione aggiunge tre nuove operazioni API `AttachTrafficSources` , `DetachTrafficSources` e `DescribeTrafficSources` . Inoltre, un nuovo campo, `TrafficSources` , è stato aggiunto ai risultati delle operazioni `DescribeAutoScalingGroups` . Inoltre, un nuovo stato di attività, `WaitingForConnectionDraining` , è stato aggiunto ai risultati delle operazioni `DescribeScalingActivities` . Amazon EC2 Auto Scaling supporta anche un nuovo valore per il `HealthCheckType` campo e `CreateAutoScalingGroup` `UpdateAutoScalingGroup` `DescribeAutoScalingGroups` le operazioni `VPC_LATTICE` . Per ulteriori informazioni, consulta [l'Amazon EC2 Auto Scaling API Reference](#).

[Supporto per Amazon VPC Lattice](#)

Questa è la versione a disponibilità generale di VPC Lattice per Amazon Auto EC2 Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Instradare il traffico verso il tuo gruppo Auto Scaling con un gruppo target VPC Lattice nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.](#)

31 marzo 2023

[Modifiche alla Guida](#)

La sezione con AWS CLI esempi per l'utilizzo di Elastic Load Balancing ora include esempi nuovi e aggiornati. Per ulteriori informazioni, consulta [Esempi di utilizzo di Elastic Load Balancing with the AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

31 marzo 2023

[Support per la scalabilità predittiva in aggiunta Regioni AWS](#)

Ora puoi creare politiche di scalabilità predittiva nelle regioni del Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) e AWS GovCloud (Stati Uniti orientali). Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.](#)

16 marzo 2023

[Nuove funzionalità di aggiornamento dell'istanza](#)

Ora puoi scegliere di terminare o ignorare le istanze in standby e sostituire o ignorare le istanze protette dalla riduzione orizzontale, invece di aspettare che diventino sostituibili. Puoi inoltre eseguire il rollback delle modifiche di un aggiornamento dell'istanza non riuscito. Nell'ambito di questo aggiornamento, la documentazione è stata ampliata per includere argomenti relativi al rollback dell'aggiornamento di un'istanza, all'annullamento di tale aggiornamento e alla comprensione dei valori predefiniti per i parametri configurabili di un aggiornamento dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Sostituzione delle istanze Auto Scaling in base a un aggiornamento dell'istanza nella](#) Amazon Auto Scaling EC2 User Guide.

10 febbraio 2023

[Support per l'utilizzo di un AWS Systems Manager parametro per un ID AMI](#)

Ora puoi utilizzare un parametro di Systems Manager anziché un ID AMI nel modello di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare AWS Systems Manager i parametri anziché l'AMI IDs nei modelli di avvio](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

19 gennaio 2023

[Suggerimenti per il dimensionamento predittivo](#)

Ora puoi ottenere consigli per valutare e scegliere la giusta politica di scalabilità predittiva dalla console Amazon Auto Scaling EC2 . Per ulteriori informazioni, consulta [Valuta le tue politiche di scalabilità predittiva](#) nella Amazon Auto Scaling User Guide.

18 gennaio 2023

[Previsioni di dimensionamento predittivo](#)

Le previsioni generate dal dimensionamento predittivo ora vengono aggiornate ogni sei ore anziché una volta al giorno. Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

6 gennaio 2023

[Support per la CloudWatch matematica metrica](#)

Ora puoi utilizzare la matematica dei parametri durante la creazione di policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi. Con la matematica a metrica, puoi interrogare più CloudWatch metriche e utilizzare espressioni matematiche per creare nuove serie temporali basate su queste metriche. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una politica di scalabilità di tracciamento degli obiettivi per Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando la matematica dei parametri](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

8 dicembre 2022

[Aggiornamento alle autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi di IAM](#)

La AutoScalingService RolePolicy policy ora concede autorizzazioni aggiuntive ad Amazon Auto EC2 Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

6 dicembre 2022

[Nuova strategia di allocazione spot](#)

Ora è possibile utilizzare la strategia di allocazione ottimizzata per prezzo e capacità per richiedere istanze spot dai pool Spot con meno probabilità di interruzioni e il prezzo più basso possibile. Per ulteriori informazioni, consulta [Strategie di allocazione](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2 Auto Scaling.

10 novembre 2022

[Supporto per il dimensionamento predittivo nella regione Asia Pacifico \(Giacarta\)](#)

Ora puoi creare policy di dimensionamento predittivo nella regione Asia Pacifico (Giacarta). Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide](#).

13 ottobre 2022

[Supporto per i parametri personalizzati per il dimensionamento predittivo nella console](#)

Ora puoi utilizzare metriche personalizzate durante la creazione di politiche di scalabilità predittiva dalla console Amazon Auto Scaling. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide](#).

13 ottobre 2022

[CloudWatch monitoraggio delle metriche di scalabilità predittiva](#)

Ora puoi accedere ai dati di monitoraggio per la scalabilità predittiva utilizzando CloudWatch. Ciò consente di utilizzare la matematica dei parametri per creare nuove serie temporali che visualizzano l'accuratezza dei dati di previsione. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitora i parametri di scalabilità predittiva con CloudWatch](#) la Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

7 luglio 2022

[Supporto per il dimensionamento predittivo nella regione Asia Pacifico \(Osaka-Locale\)](#)

Ora puoi creare policy di dimensionamento predittivo nella regione Asia Pacifico (Osaka-Locale). Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2](#) Scaling User Guide.

6 luglio 2022

[Ibernazione warm pool supportata in altre regioni](#)

Ora è ora possibile ibernare le istanze in un pool di istanze in quattro regioni aggiuntive: Africa (Città del Capo), Asia Pacific (Giacarta), Asia Pacifico (Osaka-Locale) ed Europa (Milano). Per ulteriori informazioni sulle piscine calde, consulta [Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

5 luglio 2022

[Aggiornamento dei controlli dell'integrità](#)

Quando esegui controlli di integrità, Amazon EC2 Auto Scaling ora ti aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività che possono verificarsi a causa di problemi temporanei o controlli di integrità non configurati correttamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Come Amazon EC2 Auto Scaling riduce al minimo i tempi di inattività nella](#) Amazon Auto Scaling EC2 User Guide.

21 maggio 2022

[Riscaldamento predefinito dell'istanza](#)

Ora puoi unificare tutte le impostazioni di riscaldamento e raffreddamento per un gruppo Auto Scaling e ottimizzare le prestazioni delle politiche di scalabilità che scalano continuamente abilitando il riscaldamento predefinito dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Impostare il riscaldamento predefinito dell'istanza per un gruppo Auto Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide](#).

19 aprile 2022

[Modifiche alla Guida](#)

Alla guida è stato aggiunto un nuovo capitolo sull'integrazione con altri AWS servizi. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS i servizi integrati con Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

29 marzo 2022

[Aggiornamento alle autorizzazioni del ruolo collegato ai servizi di IAM](#)

La AutoScalingService RolePolicy policy ora concede autorizzazioni di lettura aggiuntive ad Amazon Auto EC2 Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [le politiche AWS gestite per Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

28 marzo 2022

[I metadati dell'istanza forniscono lo stato del ciclo di vita di destinazione](#)

È possibile recuperare lo stato del ciclo di vita di un'istanza Auto Scaling dai metadati dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Recuperare lo stato del ciclo di vita di destinazione tramite i metadati dell'istanza nella Amazon](#) Auto Scaling EC2 User Guide.

24 marzo 2022

[Supporto per la nuova funzionalità dei warm pool](#)

Ora è possibile ibernare le istanze in un warm pool per arrestare le istanze senza eliminare i contenuti della memoria (RAM). Inoltre è possibile restituire le istanze al warm pool durante la riduzione orizzontale, invece di terminare sempre la capacità dell'istanza di cui si ha bisogno in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

24 febbraio 2022

[Modifiche alla Guida](#)

La console Amazon EC2 Auto Scaling è stata aggiornata con opzioni aggiuntive per aiutarti ad avviare un aggiornamento dell'istanza con skip matching abilitato e una configurazione desiderata specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Avviare o annullare un aggiornamento dell'istanza \(console\)](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

3 febbraio 2022

[Parametri personalizzati per policy di dimensionamento predittivo](#)

Ora puoi scegliere se utilizzare parametri personalizzati quando crei policy di dimensionamento predittivo. Puoi anche utilizzare la matematica dei parametri per personalizzare ulteriormente i parametri inclusi nella policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Advanced predictive scaling policy configurations using custom metrics](#) (Configurazioni avanzate delle policy di dimensionamento predittivo utilizzando parametri personalizzati).

24 novembre 2021

[Nuova strategia di allocazione on demand](#)

Ora puoi scegliere se avviare istanze on demand in base al prezzo (prima i tipi di istanza con prezzi più bassi) quando si crea un gruppo con dimensionamento automatico che utilizza una policy di istanze miste. Per ulteriori informazioni, consulta [Strategie di allocazione](#) nella Guida per l'utente di Amazon EC2 Auto Scaling.

27 ottobre 2021

[Selezione del tipo di istanza basata su attributi](#)

Amazon EC2 Auto Scaling aggiunge il supporto per la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi. Invece di scegliere manualmente i tipi di istanza, è possibile esprimere i requisiti di istanza come un insieme di attributi, come vCPU, memoria e archiviazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un gruppo Auto Scaling utilizzando la selezione del tipo di istanza basata sugli attributi](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

27 ottobre 2021

[Supporto per il filtraggio dei gruppi per tag](#)

Ora è possibile filtrare i gruppi Auto Scaling utilizzando i filtri dei tag quando si recuperano informazioni sui gruppi Auto Scaling utilizzando il comando `describe-auto-scaling-groups`. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare i tag per filtrare i gruppi di Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

14 ottobre 2021

[Modifiche alla Guida](#)

La console Amazon EC2 Auto Scaling è stata aggiornata per aiutarti a creare politiche di terminazione personalizzate con AWS Lambda. La documentazione della console è stata rivista di conseguenza. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di diversi criteri di terminazione \(console\)](#).

14 ottobre 2021

[Supporto per la copia delle configurazioni di avvio nei modelli di avvio](#)

Ora puoi copiare tutte le configurazioni di avvio in una AWS regione in nuovi modelli di lancio dalla console Amazon EC2 Auto Scaling.

9 agosto 2021

[Espande la funzionalità di aggiornamento dell'istanza](#)

Ora è possibile includere aggiornamenti, ad esempio una nuova versione di un modello di avvio, quando si sostituiscono le istanze aggiungendo la configurazione desiderata al comando `start-instance-refresh`. È inoltre possibile ignorare la sostituzione delle istanze che hanno già la configurazione desiderata abilitando l'opzione `skip-matching` (salta corrispondenza). Per ulteriori informazioni, consulta [Sostituzione delle istanze Auto Scaling in base a un aggiornamento dell'istanza nella](#) Amazon Auto Scaling EC2 User Guide.

5 agosto 2021

[Supporto per policy di terminazione personalizzate](#)

Ora puoi creare politiche di terminazione personalizzate con AWS Lambda. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di una policy di terminazione personalizzata con Lambda](#). La documentazione per specificare le policy di terminazione è stata aggiornata di conseguenza.

29 luglio 2021

[Modifiche alla Guida](#)

La console Amazon EC2 Auto Scaling è stata aggiornata e migliorata con funzionalità aggiuntive per aiutarti a creare azioni pianificate con un fuso orario specificato. La documentazione del [Dimensionamento programma](#) è stata aggiornata di conseguenza.

3 giugno 2021

[Volumi gp3 nelle configurazioni di avvio](#)

È ora possibile specificare i volumi gp3 nelle mappature dei dispositivi a blocchi per le configurazioni di avvio.

2 giugno 2021

[Supporto per il dimensionamento predittivo](#)

Ora puoi utilizzare la scalabilità predittiva per scalare in modo proattivo i tuoi gruppi Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando una politica di scalabilità. Per ulteriori informazioni, consulta [Predictive Scaling for Amazon Auto EC2 Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide](#). Con questo aggiornamento, la policy [AutoScalingServiceRolePolicy](#) gestita ora include l'autorizzazione a richiamare l'azione dell'API. `cloudwatch:GetMetricData`

19 maggio 2021

[Modifiche alla Guida](#)

Ora puoi accedere a modelli di esempio per i lifecycle hook da GitHub. Per ulteriori informazioni, consulta i riferimenti al [ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

9 aprile 2021

[Supporto per warm pool](#)

È ora possibile bilanciare le prestazioni (ridurre al minimo gli avvii a freddo) e i costi (interrompere l'over-provisioning della capacità di istanza) per le applicazioni con tempi di avvio lunghi aggiungendo warm pool ai gruppi Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Warm pools for Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

8 aprile 2021

[Supporto per i punti di controllo](#)

È ora possibile aggiungere e punti di controllo a un aggiornamento delle istanze per sostituirle per fasi ed eseguire verifiche sulle istanze in punti specifici. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere punti di controllo all'aggiornamento di un'istanza](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

18 marzo 2021

Modifiche alla Guida

Documentazione migliorata per l'utilizzo EventBridge con gli eventi e gli hook del ciclo di vita di Amazon EC2 Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon EC2 Auto Scaling with EventBridge](#) and [Tutorial: Configure a lifecycle hook che richiama una funzione Lambda nella Amazon Auto Scaling User Guide](#). EC2

18 marzo 2021

Supporto per i fusi orari locali

È ora possibile creare operazioni pianificate ricorrenti nel fuso orario locale aggiungendo l'opzione `--time-zone` al comando `put-scheduled-update-group-action`. Se il fuso orario osserva l'ora legale, si adegua automaticamente in funzione dell'ora legale. Per ulteriori informazioni, consulta [Scheduled Scaling](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

9 marzo 2021

[Espansione della funzionalità per le policy di istanze miste](#)

È ora possibile dare la priorità ai tipi di istanza per la capacità Spot quando si utilizza una policy di istanze miste. Amazon EC2 Auto Scaling cerca di soddisfare le priorità con il massimo impegno, ma ottimizza innanzitutto la capacità. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi di Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

8 marzo 2021

[Dimensionamento delle attività per i gruppi eliminati](#)

È ora possibile visualizzare le attività di dimensionamento per i gruppi Auto Scaling eliminati aggiungendo l'opzione `--include-deleted-groups` al comando `describe-scaling-activities`. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Risoluzione dei problemi di Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

23 febbraio 2021

[Miglioramenti della console](#)

Ora puoi creare e collegare un Application Load Balancer o Network Load Balancer dalla console Amazon Auto EC2 Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare e collegare un nuovo Application Load Balancer o Network Load Balancer \(console\)](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

24 novembre 2020

[Interfacce di rete multiple](#)

È ora possibile configurare un modello di avvio per un gruppo con scalabilità automatica che specifica più interfacce di rete. Per ulteriori informazioni, consulta [Interfacce di rete in un VPC](#).

23 novembre 2020

[Modelli di avvio multipli](#)

È ora possibile utilizzare più modelli di avvio con i gruppi Auto Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Specificare un modello di lancio diverso per un tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

19 novembre 2020

Bilanciatori del carico Gateway	Guida aggiornata per mostrare come collegare un Gateway Load Balancer a un gruppo Auto Scaling per garantire che le istanze di appliance lanciate da Amazon Auto EC2 Scaling vengano automaticamente registrate e cancellate dal load balancer. Per ulteriori informazioni, consulta i tipi di Elastic Load Balancing e Attaching a load balancer to your Auto Scaling group nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide .	10 novembre 2020
Durata massima dell'istanza	È ora possibile ridurre la durata massima dell'istanza a un giorno (86.400 secondi). Per ulteriori informazioni, consulta Sostituzione delle istanze Auto Scaling in base alla durata massima dell'istanza nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide .	9 novembre 2020
Ribilanciamento della capacità	Puoi configurare il tuo gruppo Auto Scaling per lanciare un'istanza Spot sostitutiva quando Amazon EC2 emette una raccomandazione di ribilanciamento. Per ulteriori informazioni, consulta Amazon EC2 Auto Scaling Capacity Rebalancing nella Amazon Auto Scaling EC2 User Guide .	4 novembre 2020

[Servizio di metadati dell'istanza versione 2](#)

Quando usi le configurazioni di avvio, puoi utilizzare Instance Metadata Service Version 2, che è un metodo orientato alla sessione per richiedere metadati dell'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione delle opzioni dei metadati dell'istanza](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

28 luglio 2020

[Modifiche alla Guida](#)

Vari miglioramenti e nuove procedure da console nelle sezioni [Controllo delle istanze di Auto Scaling che terminano durante la scalabilità](#), [Monitoraggio delle istanze e dei gruppi di Auto Scaling](#), [Modelli di avvio e Configurazioni di avvio della Guida per l'utente di Amazon Auto Scaling](#). EC2

28 luglio 2020

[Aggiornamento istanza](#)

Quando apporti una modifica alla configurazione, avvia l'aggiornamento di un'istanza per aggiornare tutte le istanze del gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta [Sostituzione delle istanze Auto Scaling in base a un aggiornamento dell'istanza nella Amazon Auto Scaling EC2 User Guide](#).

16 giugno 2020

[Modifiche alla Guida](#)

Vari miglioramenti nelle sezioni [Replacing Auto Scaling basate sulla durata massima dell'istanza, gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto, Scaling basato su Amazon SQS e Tagging Auto Scaling per gruppi e istanze della Amazon Auto Scaling](#) User Guide. EC2

6 maggio 2020

[Modifiche alla Guida](#)

Vari miglioramenti alla documentazione IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [il supporto dei modelli di Launch](#) e gli [esempi di policy basate sull'identità di Amazon EC2 Auto Scaling nella Amazon Auto EC2 Scaling](#) User Guide.

4 marzo 2020

[Disabilitazione delle policy di dimensionamento](#)

Ora puoi disabilitare e riabilitare le policy di dimensionamento. Questa caratteristica consente di disabilitare temporaneamente una policy di dimensionamento mantenendo i dettagli della configurazione in modo che sia possibile abilitare nuovamente la policy in un secondo momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Disabilitazione di una politica di scalabilità per un gruppo Auto Scaling nella Amazon Auto Scaling](#) User EC2 Guide.

18 febbraio 2020

[Aggiunta della funzionalità di notifica](#)

Amazon EC2 Auto Scaling ora invia eventi AWS Health Dashboard quando i gruppi di Auto Scaling non possono essere scalati orizzontalmente a causa della mancanza di un gruppo di sicurezza o di un modello di lancio. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Health Dashboard le notifiche per Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

12 febbraio 2020

Modifiche alla Guida

Vari miglioramenti e correzioni nelle sezioni [Come Amazon EC2 Auto Scaling funziona con IAM](#), esempi di policy basate sull'identità di Amazon EC2 Auto Scaling, policy chiave CMK richiesta per l'uso con volumi crittografati e Monitoraggio delle [istanze e dei gruppi di Amazon Auto Scaling della Amazon Auto Scaling](#) User Guide. EC2

10 febbraio 2020

Modifiche alla Guida

Documentazione migliorata per i gruppi Auto Scaling che utilizzano la ponderazione delle istanze. Informazioni su come utilizzare le policy di dimensionamento quando calcoli la capacità desiderata con le "unità di capacità". Per ulteriori informazioni, consulta [Come funzionano le politiche di scalabilità](#) e [Tipi di regolazione della scalabilità](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

6 febbraio 2020

Nuovo capitolo sulla sicurezza

Un nuovo capitolo [sulla sicurezza](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa modello di [responsabilità condivisa modello](#) Amazon Auto EC2 Scaling. Come parte di questo aggiornamento, il capitolo della guida per l'utente «Controlling Access to Your Amazon EC2 Auto Scaling Resources» è stato sostituito da una nuova e più utile sezione, [Gestione delle identità e degli accessi per Amazon Auto EC2 Scaling](#).

4 febbraio 2020

Suggerimenti per i tipi di istanza

AWS Compute Optimizer fornisce consigli sulle EC2 istanze Amazon per aiutarti a migliorare le prestazioni, risparmiare denaro o entrambi. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottenere consigli per un tipo di istanza](#) nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide.

3 dicembre 2019

[Host dedicati e gruppi di risorse host](#)

Guida aggiornata per mostrare 3 dicembre 2019
come creare un modello di avvio che specifica un gruppo di risorse host. Ti permette di creare un gruppo con dimensionamento automatico o con un modello di avvio che specifica un'AMI BYOL da utilizzare su host dedicati. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un modello di lancio per un gruppo Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

[Supporto per gli endpoint Amazon VPC](#)

Ora puoi stabilire una 22 novembre 2019
connessione privata tra il tuo VPC e Amazon Auto EC2 Scaling. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon EC2 Auto Scaling e interfaccia gli endpoint VPC](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

Durata massima dell'istanza

È ora possibile sostituire automaticamente le istanze specificando il periodo massimo di tempo in cui un'istanza può essere in servizio. Se alcune istanze si avvicinano a questo limite, Amazon Auto EC2 Scaling le sostituisce gradualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Sostituzione delle istanze Auto Scaling in base alla durata massima dell'istanza nella Amazon EC2 Auto Scaling User Guide](#).

19 novembre 2019

Ponderazione delle istanze

Per i gruppi con dimensionamento automatico con più tipi di istanza, è ora possibile specificare, facoltativamente, il numero di unità con cui ogni tipo di istanza contribuisce alla capacità del gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta la [ponderazione delle istanze per Amazon EC2 Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

19 novembre 2019

[Numero minimo di tipi di istanza](#)

Non è più necessario specificare altri tipi di istanza per gruppi di istanze Spot, on demand e riservate. Per tutti i gruppi con dimensionamento automatico, il minimo è ora un tipo di istanza. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi di Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

16 settembre 2019

[Supporto per una nuova strategia di allocazione Spot](#)

Amazon EC2 Auto Scaling ora supporta una nuova strategia di allocazione Spot «ottimizzata per la capacità» che soddisfa la tua richiesta utilizzando pool di istanze Spot scelti in modo ottimale in base alla capacità Spot disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi di Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

12 agosto 2019

[Modifiche alla Guida](#)

Documentazione migliorata di Amazon EC2 Auto Scaling nei [ruoli collegati ai servizi](#) e nella [policy della chiave CMK obbligatoria per l'uso](#) con gli argomenti relativi ai volumi crittografati.

1 agosto 2019

[Supporto per il miglioramento dell'assegnazione dei tag](#)

Amazon EC2 Auto Scaling ora aggiunge tag EC2 alle istanze Amazon come parte della stessa chiamata API che avvia le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnazione di tag ai gruppi e alle istanze Auto Scaling](#).

26 luglio 2019

[Modifiche alla Guida](#)

Documentazione migliorata di Amazon EC2 Auto Scaling nell'argomento [Sospensione e ripresa](#) dei processi di scalabilità. [Esempi aggiornati di policy gestite dai clienti](#) per includere una policy di esempio che consente agli utenti di trasferire ad Amazon Auto EC2 Scaling solo ruoli specifici collegati al servizio con suffissi personalizzati.

13 giugno 2019

[Supporto per le nuove funzionalità di Amazon EBS](#)

Aggiunto il supporto per le nuove funzionalità di Amazon EBS nell'argomento sul modello di avvio. Cambia lo stato di crittografia di un volume EBS durante il ripristino da parte di uno snapshot. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un modello di lancio per un gruppo Auto Scaling](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

13 maggio 2019

[Modifiche alla Guida](#)

[Documentazione di Amazon EC2 Auto Scaling migliorata nelle seguenti sezioni:](#)
[Controllo delle istanze di Auto Scaling che terminano durante la scalabilità in, gruppi Auto Scaling, gruppi Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto e Scaling dinamico per Amazon Auto Scaling. EC2](#)

12 marzo 2019

[Supporto per combinare tipi di istanza e opzioni di acquisto](#)

Come eseguire il provisioning e scalare automaticamente le istanze tra le opzioni d'acquisto (Spot, on demand e riservate) e i tipi di istanze all'interno di un singolo gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta i [gruppi di Auto Scaling con più tipi di istanze e opzioni di acquisto](#) nella Amazon Auto EC2 Scaling User Guide.

13 novembre 2018

[Argomento aggiornato per il dimensionamento basato su Amazon SQS](#)

Guida aggiornata a illustrazione dell'utilizzo dei parametri personalizzati per dimensionare un gruppo con dimensionamento automatico in risposta al variare delle esigenze da una coda Amazon SQS. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaling based on Amazon SQS nella Amazon](#) Auto EC2 Scaling User Guide.

26 luglio 2018

La tabella seguente descrive le modifiche importanti alla documentazione di Amazon EC2 Auto Scaling prima di luglio 2018.

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Supporto per le policy di dimensionamento con monitoraggio degli obiettivi	Configurazione del dimensionamento dinamico per un'applicazione in poche fasi. Per ulteriori informazioni, consulta le politiche di scalabilità di monitoraggio di Target per Amazon EC2 Auto Scaling .	12 luglio 2017
Supporto per le autorizzazioni a livello di risorsa	Creazione di policy IAM per controllare l'accesso a livello di risorsa. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso alle risorse di Amazon EC2 Auto Scaling .	15 maggio 2017
Monitoraggio dei miglioramenti	I parametri del gruppo con dimensionamento automatico non richiedono più l'attivazione del monitoraggio dettagliato. È ora possibile abilitare la raccolta dei parametri di gruppo e visualizzare grafici dei parametri dalla scheda Monitoraggio nella console. Per ulteriori informazioni, consulta Monitoraggio dei gruppi e delle istanze di Auto Scaling con Amazon . CloudWatch	18 agosto 2016

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Supporto per Application Load Balancer	Come allegare uno o più gruppi di destinazione a un gruppo con dimensionamento automatico nuovo o esistente. Per ulteriori informazioni, consulta Come allegare un load balancer a un gruppo con dimensionamento automatico .	11 agosto 2016
Eventi per hook del ciclo di vita	Amazon EC2 Auto Scaling invia eventi EventBridge quando chiama i lifecycle hook. Per ulteriori informazioni, consulta Ottenere EventBridge la scalabilità del gruppo Auto Scaling .	24 febbraio 2016
Protezione delle istanze	Impedisce ad Amazon EC2 Auto Scaling di selezionare istanze specifiche per la cessazione durante la scalabilità. Per ulteriori informazioni, consulta Protezione delle istanze .	07 dicembre 2015
Policy di dimensionamento per fasi	Crea una policy di dimensionamento che ti consente di dimensionare in base alle dimensioni dell'utilizzo fuori limite dell'allarme. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di policy di dimensionamento .	06 luglio 2015
Aggiornamento del load balancer	Come allegare o distaccare un load balancer da un gruppo con scalabilità automatica esistente. Per ulteriori informazioni, consulta Come allegare un load balancer a un gruppo con scalabilità automatica .	11 giugno 2015
Support per ClassicLink	Collega le istanze EC2 -Classic del tuo gruppo Auto Scaling a un VPC, abilitando la comunicazione tra queste istanze -Classic EC2 collegate e le istanze nel VPC utilizzando indirizzi IP privati. Per ulteriori informazioni, consulta Collegamento di istanze EC2 -Classic a un VPC .	19 gennaio 2015
Hook del ciclo di vita	Mantieni le istanze appena avviate o in fase di terminazione in stato di attesa mentre esegui operazioni su di esse. Per ulteriori informazioni, consulta Amazon EC2 Auto Scaling lifecycle hook.	30 luglio 2014

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Distacco delle istanze	Distacco delle istanze da un gruppo con dimensionamento automatico. Per ulteriori informazioni, consulta Scollegare EC2 le istanze dal gruppo Auto Scaling .	30 luglio 2014
Come porre le istanze in stato di standby	Come porre le istanze che sono in stato InService in stato Standby. Per ulteriori informazioni, consulta Rimozione temporanea delle istanze dal gruppo con dimensionamento automatico .	30 luglio 2014
Gestione dei tag	Gestisci i gruppi Auto Scaling utilizzando la AWS Management Console. Per ulteriori informazioni, consulta Assegnazione di tag ai gruppi e alle istanze Auto Scaling .	01 maggio 2014
Supporto per istanze dedicate	Avvia istanze dedicate specificando un attributo di tenancy di posizionamento al momento della creazione di una configurazione di avvio. Per ulteriori informazioni, consulta Tenancy di posizionamento delle istanze .	23 aprile 2014
Crea un gruppo o avvia la configurazione da un'istanza EC2	Crea un gruppo Auto Scaling o una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza. Per informazioni sulla creazione di una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza, consulta Creare una configurazione di avvio utilizzando un' EC2 istanza . Per informazioni sulla creazione di un gruppo Auto Scaling utilizzando un' EC2 istanza, vedere Creazione di un gruppo Auto Scaling utilizzando un'istanza. EC2	02 gennaio 2014
Come allegare le istanze	Abilita il ridimensionamento automatico per un' EC2 istanza collegando l'istanza a un gruppo Auto Scaling esistente. Per ulteriori informazioni, consulta Collegare EC2 istanze al gruppo Auto Scaling .	02 gennaio 2014
Visualizzazione delle limitazioni dell'account	Visualizza le limitazioni sulle risorse di Auto Scaling per il tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta Risorse e gruppi Quotas for Auto Scaling .	02 gennaio 2014

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Supporto da console per Amazon EC2 Auto Scaling	Accedi ad Amazon EC2 Auto Scaling utilizzando. AWS Management Console Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Guida introduttiva ad Amazon EC2 Auto Scaling .	10 dicembre 2013
Assegnazione di un indirizzo IP pubblico	Assegna un indirizzo IP pubblico a un'istanza avviata in un VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Avvio di istanze di Auto Scaling in un VPC .	19 settembre 2013
Policy di terminazione istanza	Specificare una politica di terminazione dell'istanza per Amazon EC2 Auto Scaling da utilizzare per EC2 terminare le istanze. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo di quali istanze Auto Scaling terminare durante la riduzione orizzontale .	17 settembre 2012
Supporto per ruoli IAM;	Avvia EC2 istanze con un profilo di istanza IAM. Puoi utilizzare questa funzione per assegnare ruoli IAM alle istanze, permettendo alle tue applicazioni di accedere ad altri servizi Amazon Web Services in modo sicuro. Per ulteriori informazioni, consulta Avvio di istanze di Auto Scaling con un ruolo IAM .	11 giugno 2012
Supporto per istanze Spot	Avvio di istanze Spot con una configurazione di avvio. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Richiedere istanze spot per applicazioni flessibili e tolleranti ai guasti .	7 giugno 2012
Assegnazione di tag a gruppi e istanze	Tag Auto Scaling raggruppa e specifica che il tag si applica anche alle EC2 istanze avviate dopo la creazione del tag. Per ulteriori informazioni, consulta Assegnazione di tag ai gruppi e alle istanze Auto Scaling .	26 gennaio 2012

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Supporto per Amazon SNS	Usa Amazon SNS per ricevere notifiche ogni volta che Amazon Auto EC2 Scaling avvia o chiude le istanze. EC2 Per ulteriori informazioni, consulta Ricezione di notifiche SNS quando il gruppo con dimensionamento automatico viene dimensionato. Amazon EC2 Auto Scaling ha inoltre aggiunto le seguenti nuove funzionalità: • La possibilità di configurare attività di dimensionamento ricorrenti utilizzando una sintassi cron. Per ulteriori informazioni, consulta l'operazione API PutScheduledUpdateGroupAction. • Una nuova impostazione di configurazione che consente la scalabilità orizzontale senza aggiungere e l'istanza avviata al load balancer ()LoadBalancer. Per ulteriori informazioni, consulta il tipo di dati API ProcessType. • Il ForceDelete flag nell>DeleteAutoScalingGroup operazione che indica ad Amazon EC2 Auto Scaling di eliminare il gruppo Auto Scaling con le istanze ad esso associate senza attendere che le istanze vengano prima terminate. Per ulteriori informazioni, consulta l'operazione API DeleteAutoScalingGroup.	20 luglio 2011
Operazioni di dimensionamento pianificate	Aggiunto il supporto per operazioni di dimensionamento pianificate. Per ulteriori informazioni, consulta Scheduled Scaling for Amazon EC2 Auto Scaling.	2 dicembre 2010
Supporto per Amazon VPC	Aggiunto supporto per Amazon VPC. Per ulteriori informazioni, consulta Avvio di istanze di dimensionamento automatico in un VPC.	2 dicembre 2010

Funzionalità	Descrizione	Data di rilascio
Supporto per cluster HPC	Aggiunto il supporto per cluster high performance computing (HPC).	2 dicembre 2010
Supporto per controlli dell'integrità	È stato aggiunto il supporto per l'utilizzo dei controlli di integrità di Elastic Load Balancing con istanze gestite da Amazon EC2 Auto Scaling EC2 . Per ulteriori informazioni, consulta Health checks for instances in an Auto Scaling group .	2 dicembre 2010
Supporto per CloudWatch allarmi	È stato rimosso il vecchio meccanismo di attivazione e riprogettato Amazon EC2 Auto Scaling per utilizzare e CloudWatch la funzionalità di allarme. Per ulteriori informazioni, consulta Dynamic Scaling for Amazon EC2 Auto Scaling .	2 dicembre 2010
Sospensione e ripresa del dimensionamento	Aggiunto il supporto per sospendere e riprendere i processi di dimensionamento.	2 dicembre 2010
Supporto per IAM;	Aggiunto il supporto per IAM. Per ulteriori informazioni, consulta Controllo dell'accesso alle risorse di Amazon EC2 Auto Scaling .	2 dicembre 2010

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.