



开发人员指南

AWS RoboMaker



AWS RoboMaker: 开发人员指南

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

.....	xi
什么是 AWS RoboMaker ?	1
特征	1
定价	2
入门	3
概念	3
容器	3
模拟作业	3
模拟 WorldForge	4
环境	4
应用程序	4
应用程序配置	4
设置	5
注册获取 AWS 账户	5
创建具有管理访问权限的用户	5
运行首次模拟	6
开发	7
构建应用程序容器	7
先决条件	7
从 ROS 工作区构建应用程序容器	8
测试容器	13
发布应用程序容器	13
应用程序版本控制	15
使用机器人应用程序	16
创建机器人应用程序	16
创建机器人应用程序版本	17
查看机器人应用程序	17
更新机器人应用程序	18
删除机器人应用程序	18
删除机器人应用程序版本	19
使用模拟应用程序	19
创建模拟应用程序	20
创建模拟应用程序版本	20
查看模拟应用程序	21

更新模拟应用程序	21
删除模拟应用程序	22
删除模拟应用程序版本	22
版本控制应用程序	23
使用映像对应用程序进行版本控制	24
\$LATEST 版本	24
更新应用程序版本	25
删除应用程序版本	25
使用映像开发应用程序	25
将 ROS 应用程序迁移到容器	26
ROS 容器 FAQs	26
对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求	30
创建用于运行 GPU 应用程序的映像	48
创建用于运行 hello world 示例应用程序的映像	49
模拟	68
运行模拟	68
配置模拟	71
为 Amazon VPC 访问配置模拟作业	72
模拟作业的互联网访问	73
配置 SimulationJob 计算	73
配置自定义模拟工具	74
根访问和系统功能	74
管理模拟	76
创建模拟作业	76
查看模拟作业	81
取消模拟作业	81
克隆模拟作业	82
重新启动模拟作业	83
记录模拟	83
添加自定义上传配置	84
由创建的环境变量 AWS RoboMaker	85
批处理模拟作业	86
启动模拟作业批处理	86
查看模拟作业批处理	88
取消模拟作业批处理	89
克隆模拟作业批处理	90

创建世界	91
仿真 WorldForge 概念	91
了解模拟世界模板	92
楼层平面图	92
室内装饰	93
常见任务	95
指定楼层的房间清单	96
请求一条长走廊	97
请求房间之间的门廊	98
将配置应用于所有房间	99
在门廊请求门	100
请求门廊不设置门	102
请求宽阔的平面图占地面积	103
请求自定义天花板高度	103
为不同房间的地板指定相同的材料类型	104
为相同类型的房间之间的地板指定不同的材料类型	105
指定房间内家具的多与少	106
为所有卧室和一间共用客厅/餐厅添加特定的家具类型	108
指定无家具房间	109
模拟世界模板主体的 JSON 架构	110
JSON 格式的示例世界模板	149
一居室房子	149
只有一个房间	154
两个房间	155
管理模拟世界模板	156
创建模板	157
查看模板	174
修改模板	175
删除模板	176
模板发布	177
管理世界生成作业	179
创建作业	179
查看作业	180
取消作业	181
管理世界导出作业	182
创建导出作业	182

查看导出作业	183
在模拟中使用导出的世界	184
使用导出的世界作为数据来源	184
在 ROS 和 Gazebo 中使用导出的世界	186
使用带有自定义物理、灯光和模型的导出世界	188
安全性	189
数据保护	189
身份验证和访问控制	190
授权和访问控制简介	190
所需权限	191
如何 AWS RoboMaker 与 IAM 配合使用	198
身份验证和访问控制故障排除	199
什么是策略？	200
AWS 托管策略	202
使用服务相关角色	205
IAM 入门	208
日志记录和监控	210
AWS RoboMaker 使用 Amazon 进行监控 CloudWatch	211
使用记录通话 AWS CloudTrail	213
为资源添加标签	215
标签基本知识	215
标签限制	216
在 IAM 策略中使用标签	217
安全合规性	218
恢复能力	219
基础结构安全性	220
VPC 端点 (AWS PrivateLink)	220
AWS RoboMaker VPC 终端节点的注意事项	220
为 AWS RoboMaker 创建接口 VPC 端点	220
为 AWS RoboMaker 创建 VPC 端点策略	221
API 参考	222
操作	222
BatchDeleteWorlds	225
BatchDescribeSimulationJob	228
CancelDeploymentJob	235
CancelSimulationJob	238

CancelSimulationJobBatch	241
CancelWorldExportJob	244
CancelWorldGenerationJob	247
CreateDeploymentJob	250
CreateFleet	259
CreateRobot	264
CreateRobotApplication	270
CreateRobotApplicationVersion	277
CreateSimulationApplication	283
CreateSimulationApplicationVersion	291
CreateSimulationJob	297
CreateWorldExportJob	313
CreateWorldGenerationJob	320
CreateWorldTemplate	328
DeleteFleet	334
DeleteRobot	337
DeleteRobotApplication	340
DeleteSimulationApplication	343
DeleteWorldTemplate	346
DeregisterRobot	349
DescribeDeploymentJob	353
DescribeFleet	359
DescribeRobot	364
DescribeRobotApplication	369
DescribeSimulationApplication	375
DescribeSimulationJob	381
DescribeSimulationJobBatch	392
DescribeWorld	404
DescribeWorldExportJob	408
DescribeWorldGenerationJob	414
DescribeWorldTemplate	421
GetWorldTemplateBody	426
ListDeploymentJobs	429
ListFleets	434
ListRobotApplications	439
ListRobots	443

ListSimulationApplications	448
ListSimulationJobBatches	453
ListSimulationJobs	457
ListTagsForResource	461
ListWorldExportJobs	464
ListWorldGenerationJobs	468
ListWorlds	472
ListWorldTemplates	476
RegisterRobot	480
RestartSimulationJob	484
StartSimulationJobBatch	487
SyncDeploymentJob	503
TagResource	510
UntagResource	513
UpdateRobotApplication	516
UpdateSimulationApplication	522
UpdateWorldTemplate	529
数据类型	533
BatchPolicy	535
Compute	536
ComputeResponse	538
DataSource	540
DataSourceConfig	542
DeploymentApplicationConfig	544
DeploymentConfig	546
DeploymentJob	548
DeploymentLaunchConfig	551
Environment	553
FailedCreateSimulationJobRequest	554
FailureSummary	556
Filter	557
FinishedWorldsSummary	558
Fleet	560
LaunchConfig	562
LoggingConfig	565
NetworkInterface	566

OutputLocation	568
PortForwardingConfig	569
PortMapping	570
ProgressDetail	571
RenderingEngine	573
Robot	574
RobotApplicationConfig	577
RobotApplicationSummary	580
RobotDeployment	582
RobotSoftwareSuite	585
S3KeyOutput	586
S3Object	587
SimulationApplicationConfig	589
SimulationApplicationSummary	592
SimulationJob	594
SimulationJobBatchSummary	600
SimulationJobRequest	603
SimulationJobSummary	607
SimulationSoftwareSuite	610
Source	611
SourceConfig	613
TemplateLocation	615
TemplateSummary	616
Tool	618
UploadConfiguration	620
VPCCConfig	622
VPCCConfigResponse	624
WorldConfig	626
WorldCount	627
WorldExportJobSummary	628
WorldFailure	630
WorldGenerationJobSummary	632
WorldSummary	635
常见错误	636
常见参数	637
端点和限额	640


服务端点	640
服务限额	641
故障排除	645
模拟作业	645
模拟 WorldForge	648
支持策略	651
Support 变更：2022 年 12 月 15 日	651
Support 变更：2022 年 5 月 2 日	651
Support 变更：2022 年 3 月 15 日	652
Support 已结束：2022 年 1 月 31 日	653
Support 已结束：2021 年 4 月 30 日	653
文档历史记录	655

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。

什么是 AWS RoboMaker ？

AWS RoboMaker 是一项基于云的仿真服务，机器人开发人员无需管理任何基础设施即可运行、扩展和自动化仿真。借助 AWS RoboMaker，机器人开发人员可以经济高效地扩展和自动执行仿真工作负载，通过单个 API 调用运行大规模和并行仿真，并创建用户定义的随机 3D 虚拟环境。使用模拟服务，您可以加快应用程序测试速度，并利用您定义的模板创建数百个新世界。



AWS RoboMaker 能够在持续集成和持续交付 (CI/CD) 管道中进行自动测试，通过大量迭代试验训练强化模型，并将多个并行仿真连接到您的车队管理软件进行测试。与 AWS 机器学习、监控和分析服务结合使用时，机器人可以流式传输数据、导航、通信、理解和学习。

[AWS RoboMaker 资源](#) 页面包含指向模拟教育资源、模拟世界资产、示例应用程序、研讨会和教程库以及硬件开发者套件的链接。

AWS RoboMaker features

AWS RoboMaker 包括以下功能。

- [使用仿真 AWS RoboMaker](#) — 一项完全托管的模拟服务，您无需配置或管理任何基础架构即可使用该服务运行模拟作业。该服务支持大规模和并行模拟，并根据所测试场景的复杂性自动扩展。该 AWS RoboMaker 仿真可用于运行所选的机器人软件和模拟器，包括 ROS、自定义机器人应用程序、Gazebo、Unity、Unity、Unreal 和 Nvidia Isaac 的模拟。
- [用仿真创造世界 WorldForge](#) — 无需工程投资或管理世界生成基础设施，即可自动创建数百个模仿现实世界条件的预定义随机模拟世界。如今，WorldForge Simulation 为室内家居环境提供了世界，包括可配置的平面图和家具。

AWS RoboMaker 定价

与其他 AWS 产品一样，没有合同或最低使用承诺 AWS RoboMaker。有关使用费用的更多信息 AWS RoboMaker，请参阅[AWS RoboMaker 定价](#)。

要开始使用该服务 AWS RoboMaker 并了解有关该服务的更多信息，请继续[入门 AWS RoboMaker](#)。

入门 AWS RoboMaker

AWS RoboMaker 在云端运行机器人模拟。首先，您需要创建一个具有 [IAM](#) 角色的 AWS 账户，这样您就可以在控制台中看到模拟的机器人和环境。接下来，为环境和机器人应用程序构建容器以运行模拟作业。然后，您可以从模拟作业中捕获日志和数据。

主题

- [AWS RoboMaker 概念](#)
- [设置 AWS RoboMaker](#)
- [运行首次模拟](#)

AWS RoboMaker 概念

本部分介绍了有效使用 AWS RoboMaker 必须了解的主要概念和术语。有关更多信息，请参阅 [AWS RoboMaker FAQs](#)。

概念

- [容器](#)
- [模拟作业](#)
- [模拟 WorldForge](#)
- [环境](#)
- [应用程序](#)
- [应用程序配置](#)

容器

您的容器映像存储在 Amazon ECR 存储库中。容器是用映像创建的服务运行实例。典型的模拟可能使用机器人操作系统 (ROS)，其中一个容器在 Gazebo 中模拟环境，另一个容器模拟机器人。有关更多信息，请参阅 Amazon ECR 用户指南中的 [什么是 Amazon VPC ?](#)。

模拟作业

单个模拟作业可执行一两个应用程序。典型的模拟作业包括将机器人应用程序（响应环境数据的自定义逻辑）与环境（机器人居住的世界模型）配对。模拟作业提供结果和指标。有关更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

模拟 WorldForge

WorldForge 通过模拟，可以更轻松快捷地根据您的模板生成模拟世界。此外，它还可以通过域随机掩码帮助您管理需要大量模拟世界的模拟工作负载。有关更多信息，请参阅 [用仿真创造世界 WorldForge](#)。

环境

应用程序指定环境配置和要在其中运行的工具。在环境中运行的工具共享相同的文件系统、环境变量和网络。在环境中运行的应用程序和工具应反映环境中文件的更改，并且环境应提供可用工具。您必须为环境提供容器映像。有关更多信息，请参阅 [使用映像开发 AWS RoboMaker 应用程序](#)。

应用程序

您须先在 AWS RoboMaker 中创建机器人应用程序或模拟应用程序，然后才可以创建模拟作业。机器人应用程序包含用于导航和感知的机器人代码。仿真应用程序包含模拟环境所需的所有资产和逻辑。AWS RoboMaker 支持创建多个版本的机器人应用程序和仿真应用程序。有关更多信息，请参阅 [版本控制应用程序](#)。

我们的应用程序由两个（主要）组件组成：

- 容器是将代码和所有依赖关系打包在一起的软件标准单位，这样应用程序就可以从一个计算环境快速可靠地转到另一个计算环境运行。
- 一是软件套件，它表示可以从中提取、获取、验证和运行捆绑包内容的环境。当前，支持的软件套件有“通用”（用于机器人应用程序）和 SimulationRuntime（用于仿真应用程序）。

应用程序配置

当您在 [CreateSimulationJob](#) 中提供模拟或机器人应用程序时，实际上是指定 [RobotApplicationConfig](#) 和 [SimulationApplicationConfig](#)。换句话说，请指定实际的应用程序 ARN 和版本，以及以下启动配置、上传配置和工具。

- [LaunchConfig](#) — 告诉模拟服务您希望应用程序代码在环境中如何运行。
- [UploadConfiguration](#) — 每个应用程序最多可以传递 10 个上传配置。AWS RoboMaker 将写入上传配置路径的文件上传到您的输出存储桶。
- [Tool](#) — 即将在应用程序容器中运行的自定义进程列表。

有关更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

设置 AWS RoboMaker

要进行设置 AWS RoboMaker，您必须先创建一个 AWS 账户和一个 IAM 管理用户。

注册获取 AWS 账户

如果您没有 AWS 账户，请完成以下步骤来创建一个。

要注册 AWS 账户

1. 打开<https://portal.aws.amazon.com/billing/注册>。
2. 按照屏幕上的说明操作。

在注册时，将接到电话或收到短信，要求使用电话键盘输入一个验证码。

当您注册时 AWS 账户，就会创建AWS 账户根用户一个。根用户有权访问该账户中的所有 AWS 服务 和资源。作为最佳安全实践，请为用户分配管理访问权限，并且只使用根用户来执行[需要根用户访问权限的任务](#)。

AWS 注册过程完成后会向您发送一封确认电子邮件。您可以随时前往 <https://aws.amazon.com/> 并选择“我的账户”，查看当前账户活动并管理您的账户。

创建具有管理访问权限的用户

注册后，请保护您的安全 AWS 账户 AWS 账户根用户 AWS IAM Identity Center，启用并创建管理用户，这样您就不会使用 root 用户执行日常任务。

保护你的 AWS 账户根用户

1. 选择 Root 用户并输入您的 AWS 账户 电子邮件地址，以账户所有者的身份登录。[AWS Management Console](#)在下一页上，输入您的密码。

要获取使用根用户登录方面的帮助，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的 [Signing in as the root user](#)。

2. 为您的根用户启用多重身份验证 (MFA) 。

有关说明，请参阅 [IAM 用户指南中的为 AWS 账户 根用户启用虚拟 MFA 设备 \(控制台 \)](#)。

创建具有管理访问权限的用户

1. 启用 IAM Identity Center。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Enabling AWS IAM Identity Center](#)。

2. 在 IAM Identity Center 中，为用户授予管理访问权限。

有关使用 IAM Identity Center 目录 作为身份源的教程，请参阅《[用户指南](#)》IAM Identity Center 目录中的[使用默认设置配置AWS IAM Identity Center 用户访问权限](#)。

以具有管理访问权限的用户身份登录

- 要使用您的 IAM Identity Center 用户身份登录，请使用您在创建 IAM Identity Center 用户时发送到您的电子邮件地址的登录网址。

有关使用 IAM Identity Center 用户[登录的帮助，请参阅AWS 登录 用户指南中的登录 AWS 访问门户](#)。

将访问权限分配给其他用户

1. 在 IAM Identity Center 中，创建一个权限集，该权限集遵循应用最低权限的最佳做法。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Create a permission set](#)。

2. 将用户分配到一个组，然后为该组分配单点登录访问权限。

有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 [Add groups](#)。

运行首次模拟

在接下来的章节中说明了如何运行首次模拟，应按顺序进行操作。

要运行首次模拟，需要

1. [构建容器化应用程序](#)
2. [发布到 Amazon ECR](#)
3. [运行模拟](#)

与... 一起开发 AWS RoboMaker

本节可帮助您做好开发准备 AWS RoboMaker。学习如何构建映像并将其发布到 Amazon ECR，以及如何使用映像开发应用程序。

主题

- [构建应用程序容器](#)
- [将应用程序容器发布到 Amazon ECR](#)
- [使用机器人应用程序](#)
- [使用模拟应用程序](#)
- [版本控制应用程序](#)
- [使用映像开发 AWS RoboMaker 应用程序](#)

构建应用程序容器

提交模拟作业有三个步骤 AWS RoboMaker：构建应用程序容器、将容器链接到 AWS RoboMaker 应用程序，以及使用容器提交模拟作业。本节介绍如何使用 Docker 为 AWS RoboMaker 构建应用程序容器。我们使用 [hello-world 示例应用程序](#) 来演示为基于 ROS 的示例构建示例机器人和模拟应用程序容器所需的步骤。本页还演示了如何在本地测试您的容器。

如果您不使用 ROS，请参阅博客文章，其中介绍了[如何在 AWS RoboMaker GPU 和容器支持下运行任何高保真模拟](#)。

Sections

- [先决条件](#)
- [从 ROS 工作区构建应用程序容器](#)
- [测试容器](#)

先决条件

在开始之前，请确保您的开发环境具有必要的依赖关系。您的计算机上必须安装 Docker AWS CLI、和 VCS 导入工具。

- 安装 AWS CLI：<https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/getting-started-install.html>
- 安装 Docker：<https://docs.docker.com/get-docker/>

- 安装 [VCS 导入工具](#) (如果您的 workflow 需要) :

```
sudo pip3 install vcsstool
```

您还必须拥有一个[包含以下权限的 IAM 角色的 AWS](#)账户 :

- 创建 IAM 角色
- 创建 AWS RoboMaker 资源 (仿真作业、机器人和仿真应用程序)
- 创建和上传 Amazon ECR 存储库

最后, 您必须知道自己的账号, 并且必须选择要在其中运行模拟的区域。AWS RoboMaker 在列出的以下区域中受支持 [AWS RoboMaker 终端节点和配额](#)

从 ROS 工作区构建应用程序容器

AWS RoboMaker 仿真由仿真应用程序和可选的机器人应用程序组成。这些应用程序中的每一个都由名称和容器映像定义。本节演示如何为模拟应用程序和机器人应用程序构建容器映像。在以下示例中, 两个应用程序均在单个工作区内构建。接下来的方法可以很容易地推广到任何 ROS 项目。

首先, 克隆 hello world 存储库并导入源代码。

```
git clone https://github.com/aws-robotics/aws-robomaker-sample-application-helloworld.git helloworld
cd helloworld
vcs import robot_ws < robot_ws/.rosinstall
vcs import simulation_ws < simulation_ws/.rosinstall
```

然后在 helloworld 目录中创建一个新文件并将其命名为 Dockerfile。复制并粘贴以下内容 :

```
# ===== ROS/Colcon Dockerfile =====
# This sample Dockerfile will build a Docker image for AWS RoboMaker
# in any ROS workspace where all of the dependencies are managed by rosdep.
#
# Adapt the file below to include your additional dependencies/configuration
# outside of rosdep.
# =====

# ==== Arguments ====
# Override the below arguments to match your application configuration.
# =====
```

```

# ROS Distribution (ex: melodic, foxy, etc.)
ARG ROS_DISTRO=melodic
# Application Name (ex: helloworld)
ARG APP_NAME=robomaker_app
# Path to workspace directory on the host (ex: ./robot_ws)
ARG LOCAL_WS_DIR=workspace
# User to create and use (default: robomaker)
ARG USERNAME=robomaker
# The gazebo version to use if applicable (ex: gazebo-9, gazebo-11)
ARG GAZEBO_VERSION=gazebo-9
# Where to store the built application in the runtime image.
ARG IMAGE_WS_DIR=/home/$USERNAME/workspace

# ===== ROS Build Stages =====
# ${ROS_DISTRO}-ros-base
#   -> ros-robomaker-base
#     -> ros-robomaker-application-base
#       -> ros-robomaker-build-stage
#         -> ros-robomaker-app-runtime-image
# =====

# ==== ROS Base Image =====
# If running in production, you may choose to build the ROS base image
# from the source instruction-set to prevent impact from upstream changes.
# ARG UBUNTU_DISTRO=focal
# FROM public.ecr.aws/lts/ubuntu:${UBUNTU_DISTRO} as ros-base
# Instruction for each ROS release maintained by OSRF can be found here:
# https://github.com/osrf/docker_images
# =====

# ==== Build Stage with AWS RoboMaker Dependencies ====
# This stage creates the robomaker user and installs dependencies required
# to run applications in RoboMaker.
# =====

FROM public.ecr.aws/docker/library/ros:${ROS_DISTRO}-ros-base AS ros-robomaker-base
ARG USERNAME
ARG IMAGE_WS_DIR

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \

```

```

    wget \
    curl \
    xterm \
    python3-colcon-common-extensions \
    devilspie \
    xfce4-terminal

RUN groupadd $USERNAME && \
    useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME && \
    sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'

USER $USERNAME
WORKDIR /home/$USERNAME

RUN mkdir -p $IMAGE_WS_DIR

# ==== ROS Application Base ====
# This section installs exec dependencies for your ROS application.
# Note: Make sure you have defined 'exec' and 'build' dependencies correctly
# in your package.xml files.
# =====
FROM ros-robomaker-base as ros-robomaker-application-base
ARG LOCAL_WS_DIR
ARG IMAGE_WS_DIR
ARG ROS_DISTRO
ARG USERNAME

WORKDIR $IMAGE_WS_DIR
COPY --chown=$USERNAME:$USERNAME $LOCAL_WS_DIR/src $IMAGE_WS_DIR/src

RUN sudo apt update && \
    rosdep update && \
    rosdep fix-permissions

# Note: This will install all dependencies.
# You could further optimize this by only defining the exec dependencies.
# Then, install the build dependencies in the build image.
RUN rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

# ==== ROS Workspace Build Stage ====
# In this stage, we will install copy source files, install build dependencies
# and run a build.
# =====
FROM ros-robomaker-application-base AS ros-robomaker-build-stage

```

```

LABEL build_step="${APP_NAME}Workspace_Build"
ARG APP_NAME
ARG LOCAL_WS_DIR
ARG IMAGE_WS_DIR

RUN . /opt/ros/${ROS_DISTRO}/setup.sh && \
    colcon build \
        --install-base $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

# ==== ROS Robot Runtime Image ====
# In the final stage, we will copy the staged install directory to the runtime
# image.
# =====
FROM ros-robomaker-application-base AS ros-robomaker-app-runtime-image
ARG APP_NAME
ARG USERNAME
ARG GAZEBO_VERSION

ENV USERNAME=$USERNAME
ENV APP_NAME=$APP_NAME
ENV GAZEBO_VERSION=$GAZEBO_VERSION

RUN rm -rf $IMAGE_WS_DIR/src

COPY --from=ros-robomaker-build-stage $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

# Add the application source file to the entrypoint.
WORKDIR /
COPY entrypoint.sh /entrypoint.sh
RUN sudo chmod +x /entrypoint.sh && \
    sudo chown -R $USERNAME /entrypoint.sh && \
    sudo chown -R $USERNAME $IMAGE_WS_DIR/$APP_NAME

ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

```

您刚创建的 Dockerfile 是用于构建 Docker 映像的指令集。通读 Dockerfile 中的评论，了解正在构建的内容，并根据需要进行调整。为便于开发，Dockerfile 基于[开源机器人基金会 \(OSRF\)](#)维护的官方 ROS Docker 映像。但是，在生产环境中运行时，您可以选择在[设置 OSRF 源指令的情况下构建 ROS 基础映像](#)，[GitHub](#)以防止上游更改的影响。

接着创建名为 `entrypoint.sh` 的新文件。

```
#!/bin/bash
```

```
set -e
source "/home/$USERNAME/workspace/$APP_NAME/setup.bash"
if [[ -f "/usr/share/$GAZEBO_VERSION/setup.sh" ]]
then
    source /usr/share/$GAZEBO_VERSION/setup.sh
fi
printenv
exec "${@:1}"
```

ENTRYPOINT 文件是生成 Docker 容器时运行的可执行文件。我们正在使用入口点来获取 ROS 工作空间，因此我们可以轻松地在 AWS RoboMaker 中运行 `roslaunch` 命令。您可能需要将自己的环境配置步骤添加到此 ENTRYPOINT 文件中。

我们 Dockerfile 使用多阶段构建和与 Docker BuildKit 集成的缓存。多阶段构建允许工作流程具有单独的构建步骤，因此构建依赖项和源代码不会复制到运行时系统映像中。这样可以减小 Docker 映像的大小并提高性能。缓存操作通过存储先前构建的文件来加快未来的构建速度。

使用以下命令构建机器人应用程序：

```
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build . \
--build-arg ROS_DISTRO=melodic \
--build-arg LOCAL_WS_DIR=./robot_ws \
--build-arg APP_NAME=helloworld-robot-app \
-t robomaker-helloworld-robot-app
```

构建机器人应用程序后，您可以按如下方式构建模拟应用程序：

```
DOCKER_BUILDKIT=1 docker build . \
--build-arg GAZEBO_VERSION=gazebo-9 \
--build-arg ROS_DISTRO=melodic \
--build-arg LOCAL_WS_DIR=./simulation_ws \
--build-arg APP_NAME=helloworld-sim-app \
-t robomaker-helloworld-sim-app
```

运行命令 `docker images` 以确认 Docker 映像已成功构建。输出应与以下内容类似：

```
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
robomaker-helloworld-sim-app	latest	5cb08816b6b3	6 minutes ago	2.8GB
robomaker-helloworld-robot-app	latest	b5f6f755feec	10 minutes ago	2.79GB

此时，您已成功构建 Docker 映像。在上传它们以供使用之前，最好先在本地对其进行测试 AWS RoboMaker。下一节将介绍如何执行此操作。

测试容器

以下命令使您能够在本地开发环境中运行该应用程序。

启动机器人应用程序：

```
docker run -it -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \  
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \  
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \  
robomaker-helloworld-robot-app:latest roslaunch hello_world_robot rotate.launch
```

启动模拟应用程序：

```
docker run -it -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ \  
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \  
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \  
robomaker-helloworld-sim-app:latest roslaunch hello_world_simulation empty_world.launch
```

确认容器运行正常后，您可以[将应用程序容器发布到 Amazon ECR](#)，然后[提交模拟作业](#)。

将应用程序容器发布到 Amazon ECR

在模拟作业 AWS RoboMaker 中使用的容器必须存储在完全托管的[容器注册表 Amazon Elastic Container Registry \(ECR\)](#) 中。成功[构建应用程序容器](#)后，必须将其推送到 Amazon ECR。本节向您演示了应如何进行操作。

首先，您可以通过设置一些环境变量减少重复键入，这些变量将在随后的命令中重复使用。

```
export robotapp=robomaker-helloworld-robot-app  
export simapp=robomaker-helloworld-sim-app  
export account=<YOUR AWS ACCOUNT NUMBER>  
export region=<YOUR AWS REGION>  
export ecruri=$account.dkr.ecr.$region.amazonaws.com
```

接下来，登录并创建两个新存储库。


```
aws ecr get-login-password --region $region | docker login --username AWS --password-stdin $ecruri
aws ecr create-repository --repository-name $robotapp
aws ecr create-repository --repository-name $simapp
```

您可以使用 Amazon ECR 存储库的 URI 标记您的 Docker 映像。

```
docker tag $robotapp $ecruri/$robotapp:latest
docker tag $simapp $ecruri/$simapp:latest
```

接下来，将 Docker 映像推送到 Amazon ECR。

```
docker push $ecruri/$robotapp
docker push $ecruri/$simapp
```

最后，您可以通过运行以下命令确认已上传到 Amazon ECR 的映像。

```
aws ecr list-images --repository-name $simapp
aws ecr list-images --repository-name $robotapp
```

下列代码片段显示预期输出：

```
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ aws ecr list-images --repository-name $simapp
{
  "imageIds": [
    {
      "imageDigest": "sha256:28cad40230402343024kf303f30fk20f2f2fa0a8148",
      "imageTag": "latest"
    }
  ]
}
Administrator:~/environment/helloworld (ros1) $ aws ecr list-images --repository-name $robotapp
{
  "imageIds": [
    {
      "imageDigest": "sha256:28cad40230402343024kf303f30fk20f2f2fa0a8148",
      "imageTag": "latest"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

您的机器人和模拟 Docker 映像现在托管在 Amazon ECR 中。继续[提交模拟作业](#)之前，须将这些映像与[机器人应用程序](#)或[模拟应用程序](#)相关联。

应用程序版本控制

AWS RoboMaker 支持创建多个版本的机器人应用程序和仿真应用程序。这可以帮助您控制机器人和模拟使用哪个代码。版本是您应用程序的 `$LATEST` 的版本的带编号快照。您可以创建版本，以便在开发工作流程中的不同环节使用。例如，开发、测试部署或生产。

在对 AWS RoboMaker 机器人应用程序或仿真应用程序进行版本控制时，可以创建应用程序的快照。Amazon ECR 使用图像摘要来指示您的应用程序的版本。AWS RoboMaker 记住每个版本的图像摘要。

如果您已将映像上传到 Amazon ECR，但尚未更改映像摘要，则可以访问和使用该版本的应用程序。对于每个应用程序，您最多可创建 40 个版本。

创建映像时，也可以对其应用标签。您可以为此 `$LATEST` 版本指定标签字段的值为 `latest`。这些值各不相同。

映像获取 `latest` 标签的方式有两种：

- 您指定了一个值为 `latest` 的标签。
- 若您推送的映像没有标签，Amazon ECR 会使用 `latest` 标签更新映像。

当您在为图像指定标签时 AWS RoboMaker，始终会选择该图像作为 `$LATEST` 版本。例如，如果您使用图像名称 `myImage`、标签 `xyz` 和映像摘要 `123` 创建机器人应用程序，则 `$LATEST` 版本将为 `myImage:xyz`，摘要为 `123`。

以下是您应该添加标签的场景：

- 您更新 `$LATEST` 版本以使用新标签。例如，如果您已有映像 `myImage`，则可以使用标签更新映像 `abc`。映像的 `$LATEST` 版本指向 `myImage:abc`。
- 更新图像并重新添加标签。例如，您可以对带有标签的映像进行更改 `abc`。更新标签 `xyz` 后即可使用。该 `$LATEST` 版本指向 `myImage:xyz`。

有关更多信息，请参阅 [版本控制应用程序](#)。

使用机器人应用程序

AWS RoboMaker 机器人应用程序是负责运行机器人应用程序堆栈的容器镜像。机器人应用程序镜像必须托管在 Amazon ECR 中。您的机器人应用程序通常与模拟应用程序配对以创建模拟作业。

Sections

- [创建机器人应用程序](#)
- [创建机器人应用程序版本](#)
- [查看机器人应用程序](#)
- [更新机器人应用程序](#)
- [删除机器人应用程序](#)
- [删除机器人应用程序版本](#)

创建机器人应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选择 Create robot application (创建机器人应用程序)。
4. 在 Create robot application (创建机器人应用程序) 页面上，为机器人应用程序键入 Name (名称)。选择可帮助您识别机器人的名称。
5. 请提供您的 Amazon ECR 容器映像。您可以使用已推送到 Amazon ECR 的映像。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon Elastic Container Registry ?](#)。
6. 有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS RoboMaker](#)。
7. 选择创建。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-robot-application \  
--name my-robot-app \  
--robot-software-suite name=General \  

```

```
--environment uri=:<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-robot-app:latest
```

创建机器人应用程序版本

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选择机器人应用程序 name (名称)。
4. 在 Robot applications details (机器人应用程序详细信息) 页面中，选择 Create new version (创建新版本)，然后选择 Create (创建)。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-robot-application-version --name my-robot-app-arn
```

查看机器人应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选择机器人应用程序的 Name (名称)。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker describe-robot-application --application my-robot-application-arn
```

更新机器人应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选中要更新的机器人应用程序旁边的复选框。
4. 选择 Actions (操作)，然后选择 Update (更新)。
5. 您可以添加或删除源，但必须至少有一个源机器人应用程序文件。
6. 选择 Update (更新) 以更新机器人应用程序。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker update-robot-application \
--application my-robot-application-arn \
--robot-software-suite name=General \
--environment uri=:<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-robot-app:latest
```

删除机器人应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选择机器人应用程序的 Name (名称) 以查看详细信息，包括其创建时间和上次更新时间。
4. 在机器人应用程序详细信息页面上，选择 Delete (删除)，然后再选择 Delete (删除) 以确认。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-robot-application --application my-robot-application-arn
```

删除机器人应用程序版本

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Robot applications (机器人应用程序)。
3. 选择机器人应用程序的 Name (名称) 以查看其版本。
4. 在机器人详细信息页面上，选择 Version (版本) 以查看版本详细信息。
5. 在机器人应用程序版本详细信息页面上，选择 Delete (删除)，然后选择 Delete (删除) 以确认。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-robot-application-version \  
--application my-robot-application-arn \  
--version 2
```

使用模拟应用程序

AWS RoboMaker 仿真应用程序是负责运行机器人的仿真堆栈的容器镜像。模拟应用程序映像必须托管在 Amazon ECR 中。您的模拟应用程序通常与机器人应用程序配对以创建模拟作业。

Sections

- [创建模拟应用程序](#)
- [创建模拟应用程序版本](#)
- [查看模拟应用程序](#)
- [更新模拟应用程序](#)
- [删除模拟应用程序](#)
- [删除模拟应用程序版本](#)

创建模拟应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择创建模拟应用程序。
4. 在创建模拟应用程序页面上，键入模拟应用程序的名称。选择可帮助您识别模拟的名称。
5. 请提供您的 Amazon ECR 容器映像。您可以使用已推送到 Amazon ECR 的映像。有关更多信息，请参阅[Amazon ECR 是什么？](#)。
6. 有关标记的更多信息，请参阅[标记资源 AWS RoboMaker](#)。
7. 选择创建。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-simulation-application \  
--name my-sim-app \  
--simulation-software-suite name=SimulationRuntime \  
--robot-software-suite name=General \  
--environment uri=:<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-sim-app:latest
```

创建模拟应用程序版本

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择模拟应用程序的名称。
4. 在 模拟应用程序详细信息 页面中，选择 创建新版本，然后选择 创建。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker create-simulation-application-version --name my-simulation-application-arn
```

查看模拟应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择模拟应用程序的 Name (名称) 以查看详细信息，包括其创建时间和上次更新时间。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker describe-simulation-application --job my-simulation-job-arn
```

更新模拟应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选中要更新的模拟应用程序旁边的复选框。
4. 选择 Actions (操作)，然后选择 Update (更新)。
5. 您可以添加或删除源，但必须至少有一个源模拟应用程序文件。
6. 选择 Update (更新) 以更新模拟应用程序。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker update-simulation-application \  
--application my-simulation-application-arn \  
--robot-software-suite name=General \  
--simulation-software-suite name=SimulationRuntime \  
--environment uri=<ACCOUNT>.dkr.ecr.<REGION>.amazonaws.com/my-simulation-app:latest
```

删除模拟应用程序

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择模拟应用程序的 Name (名称)。这将显示详细信息，例如创建和上次更新的时间。
4. 在模拟应用程序详细信息页面上，选择 Delete (删除)，然后再选择 Delete (删除) 以确认删除。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-simulation-application --application my-simulation-application-arn
```

删除模拟应用程序版本

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择模拟应用程序的 Name (名称) 以查看其版本。

4. 在模拟详细信息页面上，选择 **版本** 以查看详细信息。
5. 在详细信息页面上，选择 **删除**，然后选择 **删除** 以确认。

Using the AWS CLI

```
aws robomaker delete-simulation-application-version \  
--application my-simulation-application-arn \  
--version 2
```

版本控制应用程序

AWS RoboMaker 支持创建多个版本的机器人和仿真应用程序。这可以帮助您控制机器人和模拟使用哪个代码。版本是您应用程序的 `$LATEST` 的版本的带编号快照。您可以创建版本，以便在开发工作流程中的不同环节使用，例如开发、测试部署或生产。

在对 AWS RoboMaker 机器人应用程序或仿真应用程序进行版本控制时，可以创建该应用程序的快照。

如果您使用 `colcon` 构建应用程序，请 AWS RoboMaker 记住每个版本的 Amazon S3 路径和 ETag 文件。您可以使用创建版本时的应用程序版本，前提是它仍然存在于 Amazon S3 路径中且未被更改（未更改）。ETag

如果您在应用程序中使用容器映像，则可以将映像上传到 Amazon ECR。Amazon ECR 使用图像摘要来指示您的应用程序的版本。AWS RoboMaker 记住每个版本的图像摘要。

如果您已将映像上传到 Amazon ECR，但尚未更改映像摘要，则可以访问和使用该版本的应用程序。

对于每个应用程序，您最多可创建 40 个版本。

主题

- [使用映像对应用程序进行版本控制](#)
- [\\$LATEST 版本](#)
- [更新应用程序版本](#)
- [删除应用程序版本](#)

使用映像对应用程序进行版本控制

在开发应用程序时，您可以更新 \$LATEST 版本。选择 \$LATEST 版本时，您可以从指定的亚马逊 ECR 位置获取。

创建映像时，也可以对其应用标签。您可以为 \$LATEST 版本指定标签字段的值为 "latest"。这些值各不相同。

映像获取 "latest" 标签的方式有两种：

- 您指定了一个值为 "latest" 的标签。
- 若您推送的映像没有标签，Amazon ECR 会使用 "latest" 标签更新映像。

当您在 AWS RoboMaker 中为图像指定标签时，该图像始终被选为 \$LATEST 版本。例如，如果您使用映像名称 "myImage"、标签 "xyz" 和映像摘要 "123" 创建机器人应用程序，则 \$LATEST 版本为 myImage:xyz，摘要为 "123"。

添加标签的场景如下：

- 您欲更新 \$LATEST 版本以使用新标签。例如，如果您已有映像 "myImage"，则可以使用标签更新映像 "abc"。映像的 \$LATEST 版本指向 myImage:abc。
- 您欲更新映像并重新添加标签。例如，您可以对带有标签 "abc" 的映像进行更改。更新标签 "xyz" 后即可使用。\$LATEST 版本指向 myImage:xyz。

\$LATEST 版本

创建版本时，AWS RoboMaker 会拍摄该 \$LATEST 版本的快照并将版本号递增 1。AWS RoboMaker 记住 Amazon S3 的路径和该 ETag 文件的路径。使用路径可以检索文件。ETag 用于确认它没有改变。版本号绝不会重复使用。例如，如果最新版本为 10，而您删除了该版本，然后创建新版本，则新版本将为版本 11。

在开发应用程序时，您可以更新 \$LATEST 版本。选择 \$LATEST 版本时，将从您指定的 Amazon S3 位置中检索该版本。例如，如果您使用最新版本的机器人应用程序和模拟应用程序来启动模拟作业，然后在 Amazon S3 路径中对机器人应用程序进行更改，并重新启动模拟作业，则将使用更新后的机器人应用程序。

在您部署机器人应用程序时，必须选择特定的编号版本来部署。有关如何创建机器人应用程序版本的信息，请参阅 [创建机器人应用程序版本](#)。

有关如何创建模拟应用程序版本的更多信息，请参阅 [创建模拟应用程序版本](#)。有关的更多信息 ETags，请参阅[通用响应标头](#)。

更新应用程序版本

您只能更新 AWS RoboMaker 应用程序的 \$LATEST 版本。在执行此操作时，它可在 AWS RoboMaker 中使用。例如，如果您重启某个模拟作业，模拟中将使用应用程序的最新版本。

有关更多信息，请参阅[更新机器人应用程序](#) 和 [更新模拟应用程序](#)。

删除应用程序版本

当您不再需要某个应用程序版本时，请删除它。有关更多信息，请参阅[删除机器人应用程序版本](#) 和 [删除模拟应用程序版本](#)。

使用映像开发 AWS RoboMaker 应用程序

Important

从 2022 年 3 月 15 日起，我们对 AWS RoboMaker 模拟进行了更改，这可能会影响您先前存在的模拟作业。要详细了解机器人应用程序、模拟应用程序和模拟作业可以遵循的这些更改和迁移步骤，请参阅 [将 ROS 应用程序迁移到容器](#)。

您可以使用一个或多个容器映像来开发和运行模拟和机器人应用程序。有关映像的信息，请参阅 [Amazon ECS 的 Docker 基础知识](#)。所用映像必须满足 [对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求](#) 中列出的要求。

AWS RoboMaker 如果您使用我们支持的开发环境之一，则可以将自己的映像与一起使用。

您可以通过多种方式使用容器映像来开发应用程序。要查看如何开发应用程序的示例，请参阅 [创建用于运行 hello world 示例应用程序的映像](#)。

使用映像开发应用程序后，可以对其进行测试。要测试您的应用程序是否正常运行，可以在本地 Linux 计算机上对其进行可视化。

测试模拟效果后，您可以将映像推送到 Amazon ECR 并运行模拟作业，以查看您的机器人在虚拟环境中的交互方式。

主题

- [将 ROS 应用程序迁移到容器](#)
- [ROS 容器 FAQs](#)
- [对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求](#)
- [创建用于运行 GPU 应用程序的映像](#)
- [创建用于运行 hello world 示例应用程序的映像](#)

将 ROS 应用程序迁移到容器

从 2021 年 10 月开始，将支持 AWS RoboMaker 范围扩大到支持任何一组机器人和仿真软件。以前，机器人操作系统 (ROS) 和 Gazebo 是唯一 AWS RoboMaker 允许运行的受支持机器人和模拟软件配置。通过这一更改，您现在可以在 AWS RoboMaker 中运行模拟时配置任何您选择的机器人和模拟软件。

对于想要继续使用 ROS 和 Gazebo 的客户来说，这意味着什么？

这意味着您需要迁移到基于 Docker 的工作流程来构建自己的应用程序容器以供在 AWS RoboMaker 中使用。Docker 是一种行业标准工具，允许开发人员捆绑其应用程序的依赖项并将其软件作为捆绑包（容器）发布。有关更多信息，请参阅[Amazon ECS 的 Docker 基础知识](#)。所用映像必须满足[对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求](#)中列出的要求。

如果我已经在使用基于 ROS 的容器怎么办？

那你就快成功了！您必须通过 AWS 控制台或 CLI 将[机器人和仿真](#)应用程序的软件套件从 ROS 相关软件套件更新为通用和仿真运行时软件套件。然后，按照[运行模拟](#)的步骤执行操作。

如何迁移到基于 Docker 的工作流程

1. 根据您想要的 ROS 版本选择以下教程之一，然后按照其中的步骤进行操作。
 - [使用 ROS Melodic 和 Gazebo 9 运行示例应用程序。](#)
 - [使用 ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11 运行示例应用程序](#)
2. 创建容器后，您可以继续提交模拟作业。
 - [运行模拟](#)

ROS 容器 FAQs

本页列出了与将基于 ROS 的机器人和模拟应用程序迁移到适合在 AWS RoboMaker 运行的 Docker 容器相关的常见问题和答案。

我们的工作流程使用 **colcon** 捆绑的机器人和模拟应用程序提交模拟作业。我是否需要迁移？

是的，您必须迁移。迁移步骤见 [将 ROS 应用程序迁移到容器](#)。

我不确定我的机器人和模拟应用程序是否需要迁移。我怎么能分辨出来？

您可以通过 AWS 控制台或 AWS CLI 有关说明，请选择以下适用的选项卡。

Using the console

1. 登录 [AWS RoboMaker 控制台](#)。
2. 在左侧导航窗格中选择 Development (开发)，然后选择 Simulation applications (模拟应用程序)。
3. 选择模拟应用程序的名称 以查看其详情。

如果您看到常规和模拟运行时系统，则无需迁移。如果您看到任何 ROS 或 Gazebo 的特定值，则必须迁移。

Using the AWS CLI

Example

以下是执行与基于控制台的步骤相同的 AWS CLI 命令示例。

```
aws robomaker describe-simulation-application --application YOUR-SIM-APP-ARN
```

此命令返回指示 simulationSoftwareSuite、robotSoftwareSuite (如果适用) 和 environment URI 的输出。如果您将模拟运行时系统视为 simulationSoftwareSuite，将常规视为 robotSoftwareSuite，并且您的 environment URI 已设置，则您的模拟应用程序不需要迁移。

机器人和模拟应用程序容器如何相互通信？

这与基于 ROS 的应用程序通常使用 ROS 中间件相互通信的方式没有什么不同。但是，您必须在模拟作业请求的启动配置对象中设置一些特定于 ROS 的环境变量。

以下是您必须为机器人应用程序 launchConfig 使用的设置的示例片段。

```

"robotApplications": [
  {
    "application": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",
    "applicationVersion": "$LATEST",
    "launchConfig": {
      "environmentVariables": {
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP",
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"
      }
    },
    ... # Removed extra data for clarity
  }
]

```

以下是您必须为模拟应用程序 launchConfig 使用的设置的示例片段。

```

"simulationApplications": [
  {
    "application": "YOUR-SIM-APP-ARN",
    "applicationVersion": "$LATEST",
    "launchConfig": {
      "environmentVariables": {
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"
      }
    },
    ... # Removed extra data for clarity
  }
]

```

如果您使用提供的 ROBOMAKER_* 字符串和端口号来设置 ROS_IP、ROS_MASTER_URI 和 GAZEBO_MASTER_URI，则容器会按预期相互通信。

有关更多信息，请参阅 [运行模拟](#)。

我的实时因子 (RTF) 指标去了哪里？我怎样才能恢复它？

AWS RoboMaker 不再自动发布此指标。如果要将此指标发布到 CloudWatch，则必须将 [AWS RoboMaker CloudWatch Publisher](#) 包导入模拟应用程序，并按照文件中提供的说明修改模拟启动 [README.md](#) 文件。

如何取消和标记我的模拟作业？

您可以使用 VPC 配置使用通用模型自行标记或自行取消 AWS RoboMaker 模拟作业。AWS APIs 要使用以下方法，容器必须在 VPC 中运行，该私有路由通过 [NAT](#) 或 [IGW](#) 到达。AWS APIs 最简单的方法是使用[默认 VPC](#) 中的公有子网连接 AWS APIs。如果您想在私有子网中运行模拟，也可以设置 NAT 或设置接口 VPC 端点。有关更多信息，请参阅 [AWS RoboMaker 和接口 VPC 终端节点 \(AWS PrivateLink\)](#)。

Note

如果您使用的是 IGW，请确保按照以下文档中的说明设置 `assignPublicIp=True`。如果您使用的是公共 IP，请确保您的安全组已被充分锁定。

您必须在请求参数中添加以下代码块。

```
vpcConfig={
  'subnets': [
    'string',
  ],
  'securityGroups': [
    'string',
  ],
  'assignPublicIp': True|False
},
```

此外，AWS RoboMaker 模拟作业必须具有具有标记和取消模拟作业权限的 IAM 角色。

在模拟作业中，您可以使用或 boto3 Python 库调用 public AWS RoboMaker APIs。AWS CLI 必须先在容器中预先安装 AWS CLI 和 boto3 库，然后才能在 AWS RoboMaker 模拟作业中使用它们。以下 Python 示例代码展示了如何取消模拟作业。

```
class RoboMakerUtils:

    def __init__(self):
        self.job_arn = os.getenv('AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN')
        self.client = boto3.client('robomaker',
            region_name=os.getenv('AWS_ROBOMAKER_REGION', 'us-east-1'))

    def tag_robomaker_sim_job(self, key, value):
        self.client.tag_resource(
            resourceArn=self.job_arn,
            tags={
```



```
        key: str(value)
    }
)

def cancel_robomaker_sim_job(self):
    self.tag_robomaker_sim_job("END_TIME", time.time())
    response = self.client.cancel_simulation_job(
        job=self.job_arn
    )
```

如何将模拟 WorldForge 世界导入模拟作业？

如果您需要将模拟 WorldForge 资源导入模拟作业，请使用 [DataSourceAPI](#)。这允许您从世界导出作业的 Amazon S3 输出目录中将世界资产导入到模拟作业容器中您选择的目的地。

有关更多信息，请参阅 [在模拟中使用导出的世界](#)。

我的应用程序的日志文件未创建。发生了什么？

请确保您已在 Dockerfile 中创建了调试相关构件依赖的所有输出目录。例如，您可以将以下行添加至 Dockerfile。

```
RUN mkdir -p $YOUR_LOG_DIR
```

有关更多信息，请参阅 [添加自定义上传配置](#)。

我的模拟应用程序失败，原因是“参数服务器上的 run_id 与声明的 run_id 不匹配”。我应该怎么办？

如果您同时使用机器人应用程序和模拟应用程序启动 ROS 模拟作业，则应在 roslaunch 命令中添加 `--wait`。

对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求

您必须满足一组要求才能运行 AWS RoboMaker 兼容容器（容器映像）并成功启动模拟。如果您已满足这些要求，但在运行模拟时仍然遇到问题，请参阅 [模拟作业](#) 和 [模拟 WorldForge](#)。

模拟运行时系统要求

您的容器映像无法在 Dockerfile 中使用 VOLUME。如果 VOLUME 在 Dockerfile 中，您的模拟将失败并显示错误代码 4XX。

您的容器映像无法在 Dockerfile 中使用 EXPOSE。如果 EXPOSE 在 Dockerfile 中，您的模拟 AWS RoboMaker 将失败，并 4XX 显示错误代码。

您的容器镜像压缩后的大小必须小于或等于 20 GB。如果您的容器镜像压缩后大于 20 GB，则仿真 AWS RoboMaker 将失败并 4XX 显示错误代码。

您无法在 Dockerfile 中指定 CMD。如果这样做，则 AWS RoboMaker 会使用软件包名称和启动文件将其覆盖。相反，您可以在 [CreateSimulationJob](#) 请求中使用每个模拟应用程序或机器人应用程序中 launchConfig 的 command 参数提供启动命令列表。在模拟作业中设置为 CMD。示例 command 为 `["/bin/bash", "-c", "sleep 365d"]`。

如果要向模拟作业添加工具，您必须将 bash 安装到容器映像中。您的工具通过 `["/bin/bash", "-c", "<command>"]` 启动。

如果您的容器运行的是 ROS，并且您需要在机器人应用程序和模拟应用程序之间进行通信，则应设置以下机器人框架：

- ROS Master
- Gazebo Master
- ROS IP

您无法自定义容器中的 `/etc/resolv.conf` 文件。AWS RoboMaker 用自己的文件覆盖该文件。

如果你正在运行 Dockerfile AWS，则无法挂载镜像。如果您 Mount 在 Dockerfile 中指定，则模拟 AWS RoboMaker 将失败并 4XX 显示错误代码。

您的容器映像不能使用被默认 Docker seccomp 配置文件阻止的系统调用。有关被屏蔽系统调用的信息，请参阅 [Seccomp 安全配置文件](#)。

要指定运行映像的用户，可以在 Dockerfile 中指定 USER 关键字。如果您未指定用户，则 AWS RoboMaker 使用容器中的 root 用户。

在您的容器映像中，您可以将 USER 指定为名称或 UID:GID。如果您的容器映像没有 UID，则其默认值为 1000。

您的容器映像无法在 `/opt/amazon/robomaker` 或其任何子文件夹中存储数据。AWS RoboMaker 只能使用该目录。如果您使用该目录，您的模拟可能无法正常运行。

不支持以下运行时系统配置。

	Docker Run 论点	描述
1	<code>-\-add-host</code>	添加自定义 host-to-IP 映射 (主机:ip)
2	<code>-\-attach , -a</code>	连接到 STDIN、STDOUT 或 STDERR
3	<code>-\-blkio-weight</code>	Block IO (相对权重) , 介于 10 和 1000 之间 , 或者禁用 0 (默认为 0)
4	<code>-\-blkio-weight-device</code>	Block IO 权重 (相对设备权重)
5	<code>-\-cap-add</code>	添加 Linux 功能
6	<code>-\-cap-drop</code>	放弃 Linux 功能
7	<code>-\-cgroup-parent</code>	容器的可选父级 cgroup
8	<code>-\-cgroupns</code>	API 1.41+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.41/ >__cGroup 命名空间要使用 (host private) “主机” : 在 Docker 主机的 cgroup 命名空间 “private” 中运行容器 : 在自己的私有 cgroup 命名空间中运行容器 “ : 使用守护程序选项配置的 cgroup 命名空间 (默认) default-cgroupns-mode
9	<code>-\-cidfile</code>	将容器 ID 写入文件
10	<code>-\-cpu-count</code>	CPU 计数 (仅适用于 Windows)
11	<code>-\-cpu-percent</code>	CPU 百分比 (仅适用于 Windows)

	Docker Run 论点	描述
12	<code>--cpu-period</code>	限制 CPU CFS (完全公平的调度程序) 周期
13	<code>--cpu-quota</code>	限制 CPU CFS (完全公平的调度程序) 配额
14	<code>--cpu-rt-period</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__限制 CPU 实时周期 (以微秒为单位)
15	<code>--cpu-rt-runtime</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__限制 CPU 的实时运行时间 (以微秒为单位)
16	<code>--cpu-shares</code> , <code>-c</code>	CPU 份额 (相对权重)
17	<code>--cpus</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Number of CPUs
18	<code>--cpuset-cpus</code>	CPUs 在其中允许执行 (0-3、0,1)
19	<code>--cpuset-mems</code>	MEMs 在其中允许执行 (0-3、0,1)
20	<code>--detach</code> , <code>-d</code>	在后台运行容器并打印容器 ID
21	<code>--detach-keys</code>	重写用于分离容器的键序列
22	<code>--device</code>	向容器中添加主机设备
23	<code>--device-cgroup-rule</code>	将规则添加到 cgroup 允许的设备列表中

	Docker Run 论点	描述
24	<code>--device-read-bps</code>	限制设备读取速率 (每秒字节数)
25	<code>--device-read-iops</code>	限制设备读取速率 (每秒 IO)
26	<code>--device-write-bps</code>	限制设备写入速率 (每秒字节数)
27	<code>--device-write-iops</code>	限制设备写入速率 (每秒 IO)
28	<code>--disable-content-trust</code>	跳过映像验证
29	<code>--dns</code>	设置自定义 DNS 服务器
30	<code>--dns-opt</code>	设置 DNS 选项
31	<code>--dns-option</code>	设置 DNS 选项
32	<code>--dns-search</code>	设置自定义 DNS 搜索域
33	<code>--domainname</code>	容器 NIS 域名
34	<code>--gpus</code>	API 1.40+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.40/ >__GPU 设备要添加到容器中 (“全部” 表示全部通过) GPUs
35	<code>--group-add</code>	添加其他要加入的群组
36	<code>--health-cmd</code>	用于检查运行状况的命令
37	<code>--health-interval</code>	运行检查之间的间隔时间 (ms h) (默认为 0)
38	<code>--health-retries</code>	需要连续出现故障才能报告运行状况不佳

	Docker Run 论点	描述
39	<code>--health-start-period</code>	API 1.29+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.29/ >__容器在开始生命值重试倒计时之前初始化的开始周期 (ms h) (默认为 0)
40	<code>--health-timeout</code>	允许运行一次检查的最长时间 (ms h) (默认为 0)
41	<code>--help</code>	打印用量
42	<code>--hostname , -h</code>	容器主机名
43	<code>--init</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__在容器内运行一个用于转发信号并收获进程的初始化
44	<code>--interactive , -i</code>	即使未连接 STDIN 也要保持 STDIN 打开
45	<code>--io-maxbandwidth</code>	系统驱动器的最大 IO 带宽限制 (仅限 Windows)
46	<code>--io-maxiops</code>	系统驱动器的最大 IOps 限制 (仅限 Windows)
47	<code>--ip</code>	IPv4 地址 (例如, 172.30.100.104)
48	<code>--ip6</code>	IPv6 地址 (例如, 2001:db8::33)
49	<code>--ipc</code>	要使用的 IPC 模式
50	<code>--isolation</code>	容器隔离技术
51	<code>--kernel-memory</code>	内核内存限制

	Docker Run 论点	描述
52	<code>--label , -l</code>	在容器上设置元数据
53	<code>--label-file</code>	读入以行分隔的标签文件
54	<code>--link</code>	添加指向其他容器的链接
55	<code>--link-local-ip</code>	容器 IPv4/IPv6 链接本地地址
56	<code>--log-driver</code>	容器的日志驱动程序
57	<code>--log-opt</code>	日志驱动程序选项
58	<code>--mac-address</code>	容器 MAC 地址 (例如 , 92:d0:c 6:0 a: 29:33)
59	<code>--memory , -m</code>	内存限制
60	<code>--memory-reservation</code>	内存软限制
61	<code>--memory-swap</code>	交换限制等于内存加上交换 : “-1” 以启用无限交换
62	<code>--memory-swappiness</code>	调整容器内存交换性 (0 到 100)
63	<code>--name</code>	为容器指定名称
64	<code>--net</code>	将容器连接到网络
65	<code>--net-alias</code>	为容器添加网络范围的别名
66	<code>--network</code>	将容器连接到网络
67	<code>--network-alias</code>	为容器添加网络范围的别名
68	<code>--no-healthcheck</code>	禁用任何容器指定的运行状况检查

	Docker Run 论点	描述
69	<code>--oom-kill-disable</code>	禁用 OOM 杀手
70	<code>--oom-score-adj</code>	调整主机的 OOM 偏好设置 (-1000 到 1000)
71	<code>--pid</code>	要使用的 PID 命名空间
72	<code>--pids-limit</code>	调整容器 pid 限制 (设置为 -1 表示无限制)
73	<code>--platform</code>	API 1.32+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.32/ >__如果服务器支持多平台，则设置平台
74	<code>--privileged</code>	为该容器提供扩展权限
75	<code>--publish , -p</code>	将容器的端口发布到主机
76	<code>--publish-all , -P</code>	将所有公开端口发布到随机端口
77	<code>--pull</code>	在运行之前拉取映像 (“始终”、“从不”)
78	<code>--read-only</code>	将容器的根文件系统挂载为只读
79	<code>--restart</code>	要在容器退出时应用的重启策略
80	<code>--rm</code>	容器退出时自动将其移除
81	<code>--runtime</code>	此容器要使用的运行时系统
82	<code>--security-opt</code>	安全性选项
83	<code>--shm-size</code>	大小 of /dev/shm

	Docker Run 论点	描述
84	<code>--sig-proxy</code>	代理接收到进程的信号
85	<code>--stop-timeout</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ > __Timeout (以秒为单位) 停止容器
86	<code>--storage-opt</code>	容器的存储驱动程序选项
87	<code>--sysctl</code>	Sysctl 选项
88	<code>--tmpfs</code>	挂载 tmpfs 目录
89	<code>--tty , -t</code>	分配一个伪 TTY
90	<code>--ulimit</code>	Ulimit 选项
91	<code>--userns</code>	要使用的用户命名空间
92	<code>--uts</code>	要使用的 UTS 命名空间
93	<code>--volume , -v</code>	绑定挂载卷
94	<code>--volume-driver</code>	容器的可选音量驱动程序
95	<code>--volumes-from</code>	从指定容器挂载卷

如果您使用上述运行时系统配置运行模拟作业，则模拟将因 AWS RoboMaker 而失败并显示错误代码 4XX。

元数据要求

您的容器映像：

- 必须是[开放容器倡议 \(OCI\)](#) 投诉。
- 必须为 X86_64 架构构建。如果它是针对不同的架构构建的，则模拟将因 AWS RoboMaker 而失败并显示错误代码 4XX。

- 未压缩的大小必须小于或等于 40 GB。如果您的容器镜像未压缩时大于 40 GB，则仿真 AWS RoboMaker 将失败并显示错误代码 4XX。
- 必须有 V2 映像清单，架构版本 2 兼容。
- 必须使用基于 Linux 的基础映像。如果您不使用基于 Linux 的基础映像，则模拟将因 AWS RoboMaker 而失败并显示错误代码 4XX。
- 必须使用相互兼容的开发环境和操作系统。以下是开发环境和操作系统的兼容组合示例：
 - 机器人操作系统 (ROS) Melodic — ubuntu: bionic
 - 机器人操作系统 (ROS) 2 Foxy — ubuntu: focal

如果您不使用兼容的机器人框架和操作系统组合，则您的模拟可能会显示出意外行为。

二进制要求

以下是您的容器映像的二进制要求：

为了支持 GUI 流式传输，我们建议安装和获取以下二进制文件：

- `devilspie`

我们建议您的容器映像为其可执行文件使用绝对路径。我们还建议容器内的可执行文件正确运行。如果找不到可执行文件的路径，您的模拟就会失败。

GPU 要求

您的容器映像：

- 如果在应用程序中使用 OpenGL，则必须安装 `glvnd`。
- 如果在应用程序中使用 CUDA，则必须使用 NVIDIA CUDA 11.2 或更低版本。
- 如果在应用程序中使用 OpenGL，则必须有 OpenGL 版本 4.6 或更低版本。
- 如果在应用程序中使用 Vulkan，则必须使用 Vulkan APIs 1.2 或更低版本。
- 如果在应用程序中使用 OpenCL，则必须有 OpenCL 版本 1.2 或更低版本。

注意

AWS RoboMaker 仅支持 Vulkan 进行屏幕外渲染，并且无法在 GUI 显示中运行。因此，如果使用 Vulkan，则应将 `StreamUI` 设置为 `false`。

有关如何创建 GPU 映像的详细说明，请参阅 [创建用于运行 GPU 应用程序的映像](#)。

Dockerfile 和环境变量要求

容器映像必须提供用于采购的入口点脚本。入口点脚本必须 `exec "${@:1}"` 是最后一行，这样 AWS RoboMaker 才能运行入口点脚本。运行 `entrypoint` 脚本可以让你使用该命令。`roslaunch package-name launch-file` 命令来运行容器。

您的容器映像无法在 Dockerfile 中使用 `VOLUME`。如果 `VOLUME` 在 Dockerfile 中，您的模拟将失败并显示错误代码 4XX。

您的 Dockerfile 中的 `EXPOSE` 关键字会被忽略。AWS RoboMaker 系统不会自动公开 `EXPOSE` 关键字公开的任何端口。如果您想在模拟中公开端口，则可以使用 AWS RoboMaker [端口转发配置](#)。

AWS RoboMaker 使用以下环境变量。如果您在上运行模拟 AWS，则 AWS RoboMaker 会覆盖您为以下环境变量指定的任何值：

- `ROBOMAKER*`
- `DCV_VIRTUAL_SESSION`
- `XDG_SESSION_ID`
- `DCV_SESSION_ID`
- `XDG_SESSION_TYPE`
- `XDG_RUNTIME_DIR`
- `SHLVL`
- `XAUTHORITY`

您无法在 Dockerfile 中指定 `CMD`。如果这样做，则 AWS RoboMaker 在模拟 `launchConfig` 中使用该命令进行覆盖。

网络、挂载、安全性和用户要求

如果您的容器运行的是 ROS，并且您需要在机器人应用程序和模拟应用程序之间进行通信，则应设置以下机器人框架：

- ROS Master
- Gazebo Master
- ROS IP

您无法自定义容器中的 `/etc/resolv.conf` 文件。AWS RoboMaker 用自己的文件覆盖该文件。

如果你正在运行 Dockerfile AWS，则无法挂载镜像。如果您 Mount 在 Dockerfile 中指定，则模拟 AWS RoboMaker 将失败并显示错误代码。

您的容器映像不能使用被默认 Docker seccomp 配置文件阻止的系统调用。有关被屏蔽系统调用的信息，请参阅 [Seccomp 安全配置文件](#)。

要指定运行映像的用户，可以在 Dockerfile 中指定 USER 关键字。如果您未指定用户，则 AWS RoboMaker 使用容器中的 root 用户。

在您的容器映像中，您可以将 USER 指定为名称或 UID:GID。如果您的容器映像没有 UID，则其默认值为 1000。

其他要求

您的容器映像无法在 /opt/amazon/robomaker 或其任何子文件夹中存储数据。AWS RoboMaker 只能使用该目录。如果您使用该目录，您的模拟可能无法正常运行。

不支持以下运行时系统配置。

	Docker Run 论点	描述
1	--add-host	添加自定义 host-to-IP 映射（主机:ip）
2	--attach, -a	连接到 STDIN、STDOUT 或 STDERR
3	--blkio-weight	Block IO（相对权重），介于 10 和 1000 之间，或者禁用 0（默认为 0）
4	--blkio-weight-device	Block IO 权重（相对设备权重）
5	--cap-add	添加 Linux 功能
6	--cap-drop	放弃 Linux 功能
7	--cgroup-parent	容器的可选父级 cgroup

	Docker Run 论点	描述
8	<code>--cgroupns</code>	API 1.41+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.41/ >__cGroup 命名空间要使用 (host private) “主机”：在 Docker 主机的 cgroup 命名空间 “private” 中运行容器：在自己的私有 cgroup 命名空间中运行容器 “：使用守护程序选项配置的 cgroup 命名空间（默认） default-cgroupns-mode
9	<code>--cidfile</code>	将容器 ID 写入文件
10	<code>--cpu-count</code>	CPU 计数（仅适用于 Windows）
11	<code>--cpu-percent</code>	CPU 百分比（仅适用于 Windows）
12	<code>--cpu-period</code>	限制 CPU CFS（完全公平的调度程序）周期
13	<code>--cpu-quota</code>	限制 CPU CFS（完全公平的调度程序）配额
14	<code>--cpu-rt-period</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__限制 CPU 实时周期（以微秒为单位）
15	<code>--cpu-rt-runtime</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__限制 CPU 的实时运行时间（以微秒为单位）
16	<code>--cpu-shares</code> , <code>-c</code>	CPU 份额（相对权重）

	Docker Run 论点	描述
17	<code>--cpus</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Number of CPUs
18	<code>--cpuset-cpus</code>	CPUs 在其中允许执行 (0-3、0,1)
19	<code>--cpuset-mems</code>	MEMs 在其中允许执行 (0-3、0,1)
20	<code>--detach , -d</code>	在后台运行容器并打印容器 ID
21	<code>--detach-keys</code>	重写用于分离容器的键序列
22	<code>--device</code>	向容器中添加主机设备
23	<code>--device-cgroup-rule</code>	将规则添加到 cgroup 允许的设 备列表中
24	<code>--device-read-bps</code>	限制设备读取速率 (每秒字节 数)
25	<code>--device-read-iops</code>	限制设备读取速率 (每秒 IO)
26	<code>--device-write-bps</code>	限制设备写入速率 (每秒字节 数)
27	<code>--device-write-iops</code>	限制设备写入速率 (每秒 IO)
28	<code>--disable-content-trust</code>	跳过映像验证
29	<code>--dns</code>	设置自定义 DNS 服务器
30	<code>--dns-opt</code>	设置 DNS 选项
31	<code>--dns-option</code>	设置 DNS 选项
32	<code>--dns-search</code>	设置自定义 DNS 搜索域

	Docker Run 论点	描述
33	--domainname	容器 NIS 域名
34	--gpus	API 1.40+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.40/ >__GPU 设备要添加到容器中 (“全部” 表示全部通过) GPUs
35	--group-add	添加其他要加入的群组
36	--health-cmd	运行以检查运行状况
37	--health-interval	运行检查之间的间隔时间 (ms h) (默认为 0)
38	--health-retries	需要连续出现故障才能报告运行状况不佳
39	--health-start-period	API 1.29+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.29/ >__容器在开始生命值重试倒计时之前初始化的开始周期 (ms h) (默认为 0)
40	--health-timeout	允许运行一次检查的最长时间 (ms h) (默认为 0)
41	--help	打印用量
42	--hostname , -h	容器主机名
43	--init	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__在容器内运行一个用于转发信号并收获进程的初始化

	Docker Run 论点	描述
44	<code>--interactive , -i</code>	即使未连接 STDIN 也要保持 STDIN 打开
45	<code>--io-maxbandwidth</code>	系统驱动器的最大 IO 带宽限制 (仅限 Windows)
46	<code>--io-maxiops</code>	系统驱动器的最大 IOps 限制 (仅限 Windows)
47	<code>--ip</code>	IPv4 地址 (例如 , 172 .30.100.104)
48	<code>--ip6</code>	IPv6 地址 (例如 , 2001: db8:: 33)
49	<code>--ipc</code>	要使用的 IPC 模式
50	<code>--isolation</code>	容器隔离技术
51	<code>--kernel-memory</code>	内核内存限制
52	<code>--label , -l</code>	在容器上设置元数据
53	<code>--label-file</code>	读入以行分隔的标签文件
54	<code>--link</code>	添加指向其他容器的链接
55	<code>--link-local-ip</code>	容器 IPv4/IPv6 链接本地地址
56	<code>--log-driver</code>	容器的日志驱动程序
57	<code>--log-opt</code>	日志驱动程序选项
58	<code>--mac-address</code>	容器 MAC 地址 (例如 , 92:d0: c 6:0 a: 29:33)
59	<code>--memory , -m</code>	内存限制
60	<code>--memory-reservation</code>	内存软限制

	Docker Run 论点	描述
61	<code>--memory-swap</code>	交换限制等于内存加上交换：“-1”以启用无限交换
62	<code>--memory-swappiness</code>	调整容器内存交换性（0 到 100）
63	<code>--name</code>	为容器指定名称
64	<code>--net</code>	将容器连接到网络
65	<code>--net-alias</code>	为容器添加网络范围的别名
66	<code>--network</code>	将容器连接到网络
67	<code>--network-alias</code>	为容器添加网络范围的别名
68	<code>--no-healthcheck</code>	禁用任何容器指定的运行状况检查
69	<code>--oom-kill-disable</code>	禁用 OOM 杀手
70	<code>--oom-score-adj</code>	调整主机的 OOM 偏好设置（-1000 到 1000）
71	<code>--pid</code>	要使用的 PID 命名空间
72	<code>--pids-limit</code>	调整容器 pid 限制（设置为 -1 表示无限制）
73	<code>--platform</code>	API 1.32+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.32/ >__如果服务器支持多平台，则设置平台
74	<code>--privileged</code>	为该容器提供扩展权限
75	<code>--publish , -p</code>	将容器的端口发布到主机

	Docker Run 论点	描述
76	<code>--publish-all , -P</code>	将所有公开端口发布到随机端口
77	<code>--pull</code>	在运行之前拉取映像 (“始终”、“从不”)
78	<code>--read-only</code>	将容器的根文件系统挂载为只读
79	<code>--restart</code>	要在容器退出时应用的重启策略
80	<code>--rm</code>	容器退出时自动将其移除
81	<code>--runtime</code>	此容器要使用的运行时系统
82	<code>--security-opt</code>	安全性选项
83	<code>--shm-size</code>	大小 of /dev/shm
84	<code>--sig-proxy</code>	代理接收到进程的信号
85	<code>--stop-timeout</code>	API 1.25+ < https://docs.docker.com/engine/api/v1.25/ >__Timeout (以秒为单位) 停止容器
86	<code>--storage-opt</code>	容器的存储驱动程序选项
87	<code>--sysctl</code>	Sysctl 选项
88	<code>--tmpfs</code>	挂载 tmpfs 目录
89	<code>--tty , -t</code>	分配一个伪 TTY
90	<code>--ulimit</code>	Ulimit 选项
91	<code>--usersns</code>	要使用的用户命名空间

	Docker Run 论点	描述
92	<code>--uts</code>	要使用的 UTS 命名空间
93	<code>--volume</code> , <code>-v</code>	绑定挂载卷
94	<code>--volume-driver</code>	容器的可选音量驱动程序
95	<code>--volumes-from</code>	从指定容器挂载卷

如果您使用上述运行时系统配置运行模拟作业，则模拟将因 AWS RoboMaker 而失败并显示错误代码 4XX。

创建用于运行 GPU 应用程序的映像

AWS RoboMaker GPU 模拟作业支持 CUDA、OpenGL、OpenCL 和 Vulkan API 访问。因此，使用它们的应用程序 APIs 应在其映像中安装相应的驱动程序。

Note

我们建议使用 Nvidia 基础镜像来获取 OpenGL APIs。教程中使用的 Dockerfile 示例，仅涵盖 `nvidia/opengl:1.0-glvnd-runtime-ubuntu20.04` 提供 OpenGL 支持的示例。请参阅 Nvidia 文档，查找支持 CUDA、Vulkan 和 OpenCL 的容器映像。

要在 GPU 渲染中使用 DCV 显示屏，必须安装 `nice-dcv-gl`。请注意，X0 是系统的 Xorg 进程，用于与 GPU 通信。相反，X1 和 X2 是 XDCV 进程。当您在 X1 或 X2 上启动 OpenGL 应用程序时，`nice-dcv-gl` 需要负责重定向调用并在 GPU 可用的 X0 上执行渲染。

要进行安装 `nice-dcv-gl`，请下载存档，解压存档，然后按照 DCV 公共文档安装 `nice-dcv-gl` 软件包。参见 [在 Linux 上安装 NICE DCV 服务器](#)。

以下示例演示了 Dockerfile 在 `ubuntu18.04` 基础映像上安装 `nice-dcv-gl_2021.2`。

```
FROM nvidia/opengl:1.0-glvnd-runtime-ubuntu20.04

ENV DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
```

```
ca-certificates \
gnupg2 \
wget

RUN wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY && gpg --import NICE-GPG-KEY && \
    wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2021.2/Servers/nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    tar xvzf nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    cd nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64 && \
    apt install -y ./nice-dcv-gl_2021.2.944-1_amd64.ubuntu1804.deb
```

有关构建 GPU 应用程序的详细说明，请参阅 [使用 ROS2 Foxy 和 Gazebo 11 运行 GPU 示例应用程序](#)。

创建用于运行 hello world 示例应用程序的映像

您可以使用我们提供的 Hello World 示例应用程序来帮助您了解如何创建和运行模拟和机器人应用程序。在以下各节中，我们将向您展示如何为以下开发环境创建和运行映像：

- ROS Melodic 和 Gazebo 9
- ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11

ROS 是用于您的机器人应用程序的机器人操作系统。Gazebo 是您的仿真应用程序的操作系统。AWS RoboMaker 使用这两个软件套件来使用容器镜像并提供验证检查。

这些教程将指导您使用 AWS RoboMaker 容器镜像来设置 Hello World 机器人和仿真应用程序。Hello World 应用程序是示例应用程序，可帮助您了解如何使用 AWS RoboMaker。

在每个教程中，您都要为机器人和模拟应用程序创建映像。您可以在本地运行映像来测试它们的工作原理。如果您的模拟工作正常，则可以将其推送到 Amazon ECR 并在云中运行模拟作业。有关模拟作业的更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

使用 ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11 运行示例应用程序

以下教程向您展示了如何通过创建和运行 Hello World 机器人应用程序和模拟应用程序，通过容器映像使用 ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11 进行开发。您可以通过运行本文档中描述的命令使示例应用程序正常运行。

在本教程中，我们创建并使用了三个容器映像。下文展示了我们在此示例应用程序中使用的目录结构。

```
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11 // Base Image
#   ### Dockerfile
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

每个 Dockerfile 都有构建每个映像所需的指令；

- 基础映像的 Dockerfile 包含设置 ROS 和 Gazebo 的命令。
- 机器人应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 机器人应用程序的命令。
- 模拟应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 模拟应用程序的命令。

机器人应用程序和模拟应用程序都有一个入口点脚本。这些脚本为其各自的应用程序提供环境。它们为您设置了运行命令以启动机器人和模拟真应用程序的路径。

创建基础映像

要创建基础映像，请将示例中的命令保存在 Dockerfile 中以创建环境。然后，运行并构建 Dockerfile。

- 将以下命令保存在 Dockerfile 中。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM ros:foxy

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \
    wget \
    curl \
    sudo \
    python3-vcstool \
    python3-rosinstall \
    python3-colcon-common-extensions \
    ros-foxy-rviz2 \
```

```

ros-foxy-rqt \
ros-foxy-rqt-common-plugins \
devilspie \
xfce4-terminal

RUN wget https://packages.osrfoundation.org/gazebo.key -O - | sudo apt-key add -; \
  sh -c 'echo "deb http://packages.osrfoundation.org/gazebo/ubuntu-stable
`lsb_release -cs` main" > /etc/apt/sources.list.d/gazebo-stable.list'
RUN apt-get update && apt-get install -y gazebo11

ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

ARG USERNAME=robomaker
RUN groupadd $USERNAME
RUN useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME
RUN sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'
USER $USERNAME

RUN sh -c 'cd /home/$USERNAME'

# Download and build our Robot and Simulation application
RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/3527834.zip
&& unzip 3527834.zip && mv aws-robomaker-sample-application-helloworld-3527834771373beff0ed3630c13479567db4149e aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2'

RUN sudo rosdep fix-permissions
RUN rosdep update

```

创建 Dockerfile 后，请在终端上使用以下命令进行构建。

```

cd ../HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest .

```

构建基础映像安装 ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11。您需要安装两个库才能成功运行应用程序。

为机器人应用程序创建映像

创建基础映像后，您可以为机器人应用程序创建映像。您可以将以下脚本保存在 Dockerfile 中并进行构建。此脚本下载 Hello World 机器人应用程序并对其进行设置。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest

# Build the Robot application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/robot_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh
RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_robot rotate.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]
```

以下命令从 Dockerfile 中为机器人应用程序创建映像。

```
cd HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp/
HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11RobotApp
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest .
```

以下是您可以另存为 robot-entrypoint.sh 的脚本内容。此脚本为机器人应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/robot_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh
```

```
if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

为模拟应用程序创建映像

创建基础映像和机器人应用程序映像后，您可以为模拟应用程序创建映像。您可以将以下脚本保存在 Dockerfile 中并进行构建。此脚本下载 Hello World 机器人应用程序并对其进行设置。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleappros2foxygazebo11:latest

# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_simulation empty_world.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

以下命令创建映像。

```
cd HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp/HelloWorldSampleAppROS2FoxyGazebo11SimApp
docker build -t helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest .
```

以下是您可以另存为 simulation-entrypoint.sh 的脚本内容。此脚本为模拟应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash
```



```
if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

运行应用程序并将其推送到 Amazon ECR

创建映像后，请确保它们在本地 Linux 环境中正常运行。检查映像是否运行后，您可以将您的 Docker 映像推送到 Amazon ECR 并创建模拟作业。

以下命令使您能够在本地 Linux 环境中运行该应用程序。

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ --name robot_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
```

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix/:/tmp/.X11-unix/ --name sim_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

运行机器人应用程序和模拟应用程序容器时，可以使用 Gazebo GUI 工具对模拟进行可视化。使用以下命令：

1. 连接到运行模拟应用程序的容器。
2. 通过运行 Gazebo 图形用户界面 (GUI) 可视化您的应用程序。

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container
$ xhost +

# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should list both containers
$ docker container ls

# Connect to the sim app container
$ docker exec -it sim_app bash

# Launch Gazebo from within the container
$ /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh ros2 launch gazebo_ros gzclient.launch.py
```

您可以为映像添加标签。以下命令使您能够为映像添加标签。

```
docker tag helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
```

```
docker tag helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

验证应用程序运行正常后，您可以使用以下命令推送到 Amazon ECR。

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11robotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/helloworldsampleappros2foxygazebo11simapp:latest
```

然后，您可以对映像运行模拟作业。有关模拟作业的更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

使用 ROS Melodic 和 Gazebo 9 运行示例应用程序。

以下教程向您展示了如何通过创建和运行 Hello World 机器人应用程序和模拟应用程序，通过容器映像使用 ROS 和 Gazebo 9 进行开发。您可以通过运行本文档中描述的命令使示例应用程序正常运行。

在本教程中，我们创建并使用了三个容器映像。下文展示了我们在此示例应用程序中使用的目录结构。

```
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9 // Base Image
#   ### Dockerfile
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9SimApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

每个 Dockerfile 都有构建每个映像所需的指令。

- 基础映像的 Dockerfile 包含设置 ROS 和 Gazebo 的命令。
- 机器人应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 机器人应用程序的命令。
- 模拟应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 模拟应用程序的命令。

机器人应用程序和模拟应用程序都有入口点脚本。这些脚本为其各自的应用程序提供环境。它们为您设置了运行命令的路径，使您能够运行机器人和模拟应用程序。

创建基础映像

要创建基础映像，请保存示例中的命令以在 Dockerfile 中创建环境。然后，运行并构建 Dockerfile。

1. 将以下命令保存在 Dockerfile 中。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM ros:melodic

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    lsb \
    unzip \
```

```

    wget \
    curl \
    sudo \
    python-vcstool \
    python-rosinstall \
    python3-colcon-common-extensions \
    ros-melodic-rviz \
    ros-melodic-rqt \
    ros-melodic-rqt-common-plugins \
    devilspie \
    xfce4-terminal \
    ros-melodic-gazebo-ros-pkgs \
    ros-melodic-gazebo-ros-control \
    ros-melodic-turtlebot3

ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

ARG USERNAME=robomaker
RUN groupadd $USERNAME
RUN useradd -ms /bin/bash -g $USERNAME $USERNAME
RUN sh -c 'echo "$USERNAME ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'
USER $USERNAME

RUN sh -c 'cd /home/$USERNAME'

# Download and build our Robot and Simulation application
RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/
aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/ros1.zip && unzip ros1.zip'
RUN sh -c 'cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-
helloworld-ros1'

RUN sudo rosdep fix-permissions
RUN rosdep update

```

2. 创建 Dockerfile 后，请在终端上使用以下命令进行构建。

```

cd ../HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9
docker build -t helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest .

```

构建基础镜像会安装 ROS Melodic 和 Gazebo 9。您需要安装两个库才能成功运行应用程序。

为机器人应用程序创建映像

创建基础映像后，为机器人应用程序创建映像。

1. 请将以下脚本保存在 Dockerfile 中并进行构建。此脚本下载 Hello World 机器人应用程序并对其进行设置。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest

# Build the Robot application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/robot_ws && \
  /bin/bash -c "source /opt/ros/melodic/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep install --rosdistro melodic --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD roslaunch hello_world_robot rotate.launch
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]
```

2. 使用以下命令从 Dockerfile 中为机器人应用程序创建映像。

```
cd HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp/
HelloWorldSampleAppROSMelodicGazebo9RobotApp
docker build -t helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest image/.
```

3. 以下是您可以另存为 robot-entrypoint.sh 的脚本内容。此脚本为机器人应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/robot_ws
source /opt/ros/melodic/setup.bash
```

```
source /usr/share/gazebo-9/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"
```

为模拟应用程序创建映像

创建基础映像和机器人应用程序映像后，您可以为模拟应用程序创建映像。

1. 请将以下脚本保存在 Dockerfile 中并进行构建。此脚本下载 Hello World 机器人应用程序并对其进行设置。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM helloworldsampleapprosmelodicgazebo9:latest

# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
simulation_ws && \
    /bin/bash -c "source /opt/ros/melodic/setup.bash && vcs import < .rosinstall &&
    rosdep install --rosdistro melodic --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon
    build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD roslaunch hello_world_simulation empty_world.launch
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

2. 请保存以下 simulation-entrypoint.sh 脚本。此脚本为模拟应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash
```

```

if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros1/
simulation_ws
source /opt/ros/melodic/setup.bash
source /usr/share/gazebo-9/setup.sh
source ./install/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

printenv

exec "${@:1}"

```

运行应用程序并将其推送到 ECR

创建映像后，请确保它们在本地 Linux 环境中正常运行。在您检查 Docker 映像是否运行后，您可以将其推送到 Amazon ECR 并创建模拟作业。

1. 使用以下命令使您能够在本地 Linux 环境中运行 Hello World 应用程序。

```

docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest

```

```

docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest

```

2. 运行机器人应用程序和模拟应用程序容器以使用 Gazebo GUI 工具对模拟进行可视化。使用以下命令：

1. 连接到运行模拟应用程序的容器。
2. 通过运行 Gazebo 图形用户界面 (GUI) 可视化您的应用程序。

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container
$ xhost +

# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should
  list both containers
$ docker container ls

# Connect to the sim app container
$ docker exec -it sim_app bash

# Launch Gazebo from within the container
$ rosrun gazebo_ros gzclient
```

3. 为映像添加标签以使其井井有条。使用以下命令为映像添加标签。

```
docker tag
  helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest
```

```
docker tag helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest accountID.dkr.ecr.us-
west-2.amazonaws.com/helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest
```

4. 验证应用程序运行正常后，您可以使用以下命令推送到 Amazon ECR。

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --
password-stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9robotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
helloworldsampleapprosmelodicgazebo9simapp:latest
```

然后，您可以对映像运行模拟作业。有关模拟作业的更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

使用 ROS2 Foxy 和 Gazebo 11 运行 GPU 示例应用程序

以下教程向您展示了如何使用以下示例中概述的三个容器映像通过创建和运行 Hello World 机器人应用程序和模拟应用程序，借助容器映像中的 GPU 驱动程序使用 ROS 2 Foxy 和 Gazebo 11 进行开发。

```
### SampleGPUBaseApp // Base Image
#   ### Dockerfile
### SampleGPURobotApp // Image for Robot App
#   ### Dockerfile
#   ### robot-entrypoint.sh
### SampleGPUSimulationApp // Image for Simulation App
#   ### Dockerfile
#   ### simulation-entrypoint.sh
```

每个 Dockerfile 都包含构建每个映像所需的指令。

- 基础映像的 Dockerfile 包含设置 ROS、Gazebo 和 GPU 驱动程序的命令。
- 机器人应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 机器人应用程序的命令。
- 模拟应用程序的 Dockerfile 包含设置 Hello World 模拟应用程序的命令。

机器人应用程序和模拟应用程序都有一个入口点脚本。这些脚本为各自的应用程序获取环境，并为您设置运行命令以启动机器人和模拟应用程序的路径。

创建基础 GPU 映像

以下 Dockerfile 包含从 NVIDIA OpenGL 创建基础映像并安装 DCV 的命令。

- 将以下命令保存在 SampleGPUBaseApp 目录下的 Dockerfile 中。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM nvidia/opengl:1.0-glvnd-runtime-ubuntu20.04

ENV DEBIAN_FRONTEND="noninteractive"
ENV QT_X11_NO_MITSHM=1

RUN apt-get clean
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    ca-certificates \
    devilspie \
    gnupg2 \
```

```

    mesa-utils \
    sudo \
    unzip \
    wget \
    xfce4-terminal

RUN wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY && gpg --import NICE-GPG-KEY && \
    wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2021.2/Servers/nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    tar xvzf nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64.tgz && \
    cd nice-dcv-2021.2-11048-ubuntu1804-x86_64 && \
    apt install -y ./nice-dcv-gl_2021.2.944-1_amd64.ubuntu1804.deb

RUN apt update && apt -y install locales && \
    locale-gen en_US en_US.UTF-8 && \
    update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8

ENV LANG=en_US.UTF-8

RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends curl lsb-release

RUN curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg && \
    curl -s https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | apt-key add - && \
    echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(lsb_release -cs) main" | tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null && \
    apt update && \
    apt install -y ros-foxy-desktop && \
    /bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash"

RUN apt -y install ros-foxy-gazebo-ros-pkgs

RUN apt-key adv --fetch-keys 'http://packages.osrfoundation.org/gazebo.key' && \
    apt update && \
    apt install -y python3-rosdep git

RUN if [ ! -f "/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list" ]; then \
    rosdep init; \
fi

RUN rosdep update

```

```

RUN apt-get install -y python3-apt python3-pip python3-vcstool python3-testresources

RUN pip3 install -U pytest setuptools colcon-ros-bundle

RUN useradd --create-home robomaker && \
    sh -c 'echo "robomaker ALL=(root) NOPASSWD:ALL" >> /etc/sudoers'

RUN sh -c 'mkdir -p /home/robomaker/workspace' && \
    sh -c 'cd /home/robomaker/workspace && wget https://github.com/aws-robotics/
aws-robomaker-sample-application-helloworld/archive/ros2.zip && unzip ros2.zip'

```

创建 Dockerfile 后，请在终端上使用以下命令进行构建。

```

cd SampleGPUBaseApp
docker build -t samplelegpubaseapp:latest .

```

构建基础映像安装 ROS 2 Foxy、Gazebo 11、NVIDIA OpenGL 和 NICE-DCV。

为机器人应用程序创建映像

创建基础映像后，您可以为机器人应用程序创建映像。将以下脚本保存在 SampleGPURobotApp 目录下的 Dockerfile 中并进行构建。此脚本下载 Hello World 机器人应用程序并对其进行设置。

```

# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM samplelegpubaseapp:latest

# Build the Robot application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
robot_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY robot-entrypoint.sh /home/robomaker/robot-entrypoint.sh
RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/robot-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_robot rotate.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/robot-entrypoint.sh" ]

```

以下是您另存为 robot-entrypoint.sh 的脚本的内容。此脚本为机器人应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash
cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/robot_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh
source ./install/setup.sh
printenv

exec "${@:1}"
```

以下命令从 Dockerfile 中为机器人应用程序创建映像。

```
cd SampleGPURobotApp
docker build -t samplegpurobotapp:latest .
```

为模拟应用程序创建映像

为模拟应用程序创建映像

创建基础映像和机器人应用程序映像后，您可以为模拟应用程序创建映像。您可以将以下脚本保存在 SampleGPUSimulationApp 目录下的 Dockerfile 中，然后进行构建。此脚本下载 Hello World 模拟应用程序并对其进行设置。

```
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT-0
FROM samplepubbaseapp:latest

# Build the Simulation application
RUN cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws && \
/bin/bash -c "source /opt/ros/foxy/setup.bash && vcs import < .rosinstall && rosdep
install --rosdistro foxy --from-paths src --ignore-src -r -y && colcon build"

COPY simulation-entrypoint.sh /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh

RUN sh -c 'sudo chmod +x /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'
RUN sh -c 'sudo chown robomaker:robomaker /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh'

CMD ros2 launch hello_world_simulation empty_world.launch.py
ENTRYPOINT [ "/home/robomaker/simulation-entrypoint.sh" ]
```

以下是您另存为 simulation-entrypoint.sh 的脚本的内容。此脚本为模拟应用程序提供环境。

```
#!/bin/bash
if [ ! -z $GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    tmp_GAZEBO_MASTER_URI=$GAZEBO_MASTER_URI
fi

cd /home/robomaker/workspace/aws-robomaker-sample-application-helloworld-ros2/
simulation_ws
source /opt/ros/foxy/setup.bash
source /usr/share/gazebo-11/setup.sh

if [ ! -z $tmp_GAZEBO_MASTER_URI ]; then
    export GAZEBO_MASTER_URI=$tmp_GAZEBO_MASTER_URI
    unset tmp_GAZEBO_MASTER_URI
fi

source ./install/setup.sh
printenv

exec "${@:1}"
```

以下命令创建映像。

```
cd SampleGPUSimulationApp
docker build -t samplelegpusimulationapp:latest .
```

运行应用程序并将其推送到 Amazon ECR

创建映像后，请确保它们在本地 Linux 环境中正常运行。检查映像是否运行后，您可以将您的 Docker 映像推送到 Amazon ECR 并创建模拟作业。

以下命令使您能够在本地 Linux 环境中运行该应用程序。

```
docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ --name gpu_robot_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
samplelegpurobotapp:latest

docker run -it -e DISPLAY -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix/ --name gpu_sim_app \
-u robomaker -e ROBOMAKER_GAZEBO_MASTER_URI=http://localhost:5555 \
-e ROBOMAKER_ROS_MASTER_URI=http://localhost:11311 \
```

```
samplegpusimulationapp:latest
```

运行机器人应用程序和模拟应用程序容器时，可以使用 Gazebo GUI 工具对模拟进行可视化。使用以下命令：

- 连接到运行模拟应用程序的容器。
- 通过运行 Gazebo 图形用户界面 (GUI) 可视化您的应用程序。

```
# Enable access to X server to launch Gazebo from docker container
$ xhost +

# Check that the robot_app and sim_app containers are running. The command should list
  both containers
$ docker container ls

# Connect to the sim app container
$ docker exec -it gpu_sim_app bash

# Launch Gazebo from within the container
$ /home/robomaker/simulation-entrypoint.sh ros2 launch gazebo_ros gzclient.launch.py
```

您可以为映像添加标签。以下命令使您能够为映像添加标签。

```
docker tag samplegpurobotapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
samplegpurobotapp:latest

docker tag samplegpusimulationapp:latest accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/
samplegpusimulationapp:latest
```

验证应用程序运行正常后，您可以使用以下命令将其推送到 Amazon ECR。

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-
stdin accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/samplegpurobotapp:latest
docker push accountID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/samplegpusimulationapp:latest
```

现在，您可以使用这些映像 in GPU Compute 上运行模拟作业。有关模拟作业的更多信息，请参阅 [使用仿真 AWS RoboMaker](#)。

使用仿真 AWS RoboMaker

AWS RoboMaker 仿真作业是在云端运行的机器人应用程序和仿真应用程序的配对。当模拟作业正在运行时，您可以使用图形工具和终端与其进行交互，以可视化传感器数据或控制机器人的组件。以下主题介绍如何运行、配置、管理、记录和批处理 AWS RoboMaker 模拟作业。

主题

- [运行模拟](#)
- [配置模拟](#)
- [管理模拟](#)
- [记录模拟](#)
- [批处理模拟作业](#)

运行模拟

要开始运行模拟，请使用以下 AWS CLI 命令来描述您的应用程序。这些命令提供的输出可供您检查以确认已准备好继续创建模拟作业。

以下命令检索与您的机器人应用程序相关的数据。

```
aws robomaker describe-robot-application --application YOUR-ROBOT-APP-ARN
```

`describe-robot-application` 的输出包含以下数据。

```
{
  "arn": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",
  "name": "YOUR-ROBOT-APP-NAME",

  ... # Removed extra data for clarity

  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "General"
  },

  ... # Removed extra data for clarity

  "environment": {
    "uri": "YOUR-ROBOT-APP-ECR-URI"
```

```
}  
}
```

下一个命令检索与您的模拟应用程序相关的数据。

```
aws robomaker describe-simulation-application --application YOUR-SIM-APP-ARN
```

`describe-simulation-application` 的输出包含以下数据。

```
{  
  "arn": "YOUR-SIM-APP-ARN",  
  "name": "YOUR-SIM-APP-NAME",  
  
  ... # Removed extra data for clarity  
  
  "simulationSoftwareSuite": {  
    "name": "SimulationRuntime"  
  },  
  "robotSoftwareSuite": {  
    "name": "General"  
  },  
  
  ... # Removed extra data for clarity  
  
  "environment": {  
    "uri": "YOUR-SIM-APP-ECR-URI"  
  }  
}
```

保存 `YOUR-ROBOT-APP-ARN` 和 `YOUR-SIM-APP-ARN` 的返回值。您需要他们两者才能提交您的模拟作业。如果您需要将 WorldForge 资源导入模拟作业，请使用 [DataSource](#) API。这允许您从世界导出作业的 Amazon S3 输出目录中将世界资产导入到模拟作业容器中您选择的目的地。有关更多信息，请参阅 [在模拟中使用导出的世界](#)。

要提交模拟作业，请在名为 `create_simulation_job.json` 的工作目录中创建一个 JSON 文件。复制、粘贴和编辑由红色斜体文本标识的字符串以包含 `YOUR-IAM-ROLE-ARN`、`YOUR-ROBOT-APP-ARN` 和 `YOUR-SIM-APP-ARN`。以下 `roslaunch` 命令、TurtleBot 环境变量和工具设置特定于 [hello world 示例应用程序](#)。您必须根据模拟作业的需要将这些设置更新为自己的自定义值。有关更多信息，请参阅 [CreateSimulationJob](#) API。

```
{
```



```

"maxJobDurationInSeconds": 3600,
"iamRole": "IAM-ROLE-ARN",
"robotApplications": [
  {
    "application": "YOUR-ROBOT-APP-ARN",
    "applicationVersion": "$LATEST",
    "launchConfig": {
      "environmentVariables": {
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP",
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345"
      },
      "streamUI": false,
      "command": [
        "/bin/bash", "-c", "roslaunch hello_world_robot rotate.launch"
      ]
    },
    "tools": [
      {
        "streamUI": true,
        "name": "robot-terminal",
        "command": "/entrypoint.sh && xfce4-terminal",
        "streamOutputToCloudWatch": true,
        "exitBehavior": "RESTART"
      }
    ]
  }
],
"simulationApplications": [
  {
    "application": "YOUR-SIM-APP-ARN",
    "launchConfig": {
      "environmentVariables": {
        "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
        "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
        "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345",
        "TURTLEBOT3_MODEL": "waffle_pi"
      },
      "streamUI": true,
      "command": [
        "/bin/bash", "-c", "roslaunch hello_world_simulation
empty_world.launch --wait"
      ]
    }
  }
],

```

```
    "tools": [
      {
        "streamUI": true,
        "name": "gzclient",
        "command": "/entrypoint.sh && gzclient",
        "streamOutputToCloudWatch": true,
        "exitBehavior": "RESTART"
      }
    ]
  }
}
```

Note

特别注意机器人和模拟应用程序中 `launchConfig` 对象的 `ROS_` 和 `GAZEBO_` 特定环境变量设置。为了使您的机器人应用程序容器能够与您的模拟应用程序容器进行通信，需要 `ROBOMAKER_*` 字符串值和端口号。

确认作业设置后，您可以使用以下命令提交作业。

```
aws robomaker create-simulation-job --cli-input-json file://create_simulation_job.json
```

要确认您的模拟正在运行 AWS RoboMaker，请访问[AWS RoboMaker 控制台](#)中的“模拟作业”页面。查找您的运行任务并选择它以查看详细信息并启动任何相关工具。恭喜，您的模拟作业正在 AWS RoboMaker 中运行！

配置模拟

下面各部分介绍配置模拟作业。有关更多信息，请参阅描述 [应用程序配置](#) 的概念。

Sections

- [为 Amazon VPC 访问配置模拟作业](#)
- [模拟作业的互联网访问](#)
- [配置 SimulationJob 计算](#)
- [配置自定义模拟工具](#)

- [根访问和系统功能](#)

为 Amazon VPC 访问配置模拟作业

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中创建资源时，无法通过公共互联网读取这些资源。示例资源可以是 Amazon Redshift 数据仓库或亚马逊 ElastiCache 集群。它们也可以是您在 Amazon Elastic Compute Cloud 实例上的服务。默认情况下，AWS RoboMaker 模拟作业无法访问 Amazon VPC 中的资源。

Note

AWS RoboMaker 在没有外部连接的隔离网络上运行仿真作业。要允许您的任务访问您的 Amazon VPC 中的资源，您必须提供特定于 VPC 的数据，其中包括 Amazon VPC 子网 IDs 和安全组。IDs AWS RoboMaker 使用此数据来设置弹性网络接口 ([ENIs](#))。ENIs 帮助您的工作安全地连接到私有 Amazon VPC 中的其他资源。

AWS RoboMaker 不连接到专用租赁 VPCs 内的资源。有关更多信息，请参阅[专用 VPCs](#)。

您可以在创建任务时使用 `VpcConfig` 参数将 Amazon VPC 数据添加到您的 AWS RoboMaker 模拟作业 (参见 [CreateSimulationJob](#))。以下是分配公有 IP 的 AWS CLI 示例。

```
aws robomaker create-simulation-job \
--output-location s3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,s3Prefix=my-output-folder \
--max-job-duration-in-seconds 3600 \
--iam-role my-role-arn \
--failure-behavior Continue \
--robot-applications application='my-robot-application-
arn,launchConfig={command=["roslaunch", "hello_world_robot", "rotate.launch"]}' \
--simulation-applications application='my-simulation-application-
arn,launchConfig={command=["roslaunch", "hello_world_simulation",
"empty_world.launch"]}' \
--vpc-config assignPublicIp=true,subnets=comma-separated-vpc-subnet-
ids,securityGroups=comma-separated-security-group-ids
```

Note

当模拟作业配置为在 VPC 中运行时，它会产生 ENI 性能损失。当您尝试连接到网络资源时，地址解析可能会延迟。

模拟作业的互联网访问

AWS RoboMaker 使用您提供的 VPC 数据进行设置 ENIs。ENIs 允许您的任务访问 VPC 资源。将向每个 ENI 分配一个来自您指定的子网中的范围的私有 IP 地址。默认情况下，不会为 ENI 分配任何公有 IP 地址。

如果您的任务需要访问互联网（可能是为了查找没有 VPC 终端节点的 AWS 服务），并且您使用的是私有子网，则可以在您的 VPC 内设置 NAT。您可以使用 Amazon VPC NAT 网关请求 AWS RoboMaker 分配公有 IP。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的 [NAT 网关](#)。

Note

您无法使用附加到 VPC 的互联网网关，因为互联网连接要求 ENI 具有公共 IP 地址。默认情况下，您的 ENI 具有私有 IP 地址。

要在使用公共子网时配置互联网访问，请设置 `assignPublicIp=true` 以将公共 IP 分配给 ENI。

如果您的模拟作业只需要公开访问权限 AWS APIs 并且您想要更多隐私，请参阅 [AWS RoboMaker 和接口 VPC 终端节点 \(AWS PrivateLink\)](#) 有了这些信息，您就可以创建您的接口 VPC 端点并使用 [CreateSimulationJob](#) API 添加 VPC。

配置 SimulationJob 计算

要在 SimulationJobs 中使用 GPU，您可以将 SimulationJob 的 `ComputeType` 配置为使用 GPU 计算。在 AWS RoboMaker 中使用基于图形处理单元 (GPU) 的模拟作业时，好处如下。

- 基于 GPU 的模拟作业允许使用 OpenGL、CUDA、OpenCL 和 Vulkan 执行需要支持 GPU 的传感器插件以及高保真渲染和性能的应用程序。
- 基于 GPU 的仿真作业可确保 AWS RoboMaker GUI 工具具有高质量的高清分辨率，因此您可以更详细地查看对象。GUI 工具体验非常理想，因为 GPU 可确保更高的每秒帧速率。
- 基于 GPU 的模拟可加快模拟作业的完成时间。借助 GPU，您可以运行复杂的模拟场景，而不会影响实时系数和每秒帧数的性能。
- 基于 GPU 的模拟作业改善了强化学习模型的训练。

计算

`CreateSimulationJob` 请求中的 `Compute` 参数可用于配置 SimulationJob 需要哪种计算。

ComputeType

ComputeType 指定作业所需的计算类型。有效值为 CPU 和 GPU_AND_CPU。默认值为 CPU。如果指定 GPU_AND_CPU，则创建的作业可以使用 GPU 和 CPU。

GpuUnitLimit

使用 GpuUnitLimit 参数，您可以指定需要分配给作业的 GPU 单元数量。因为 GPU_AND_CPU ComputeType，它必须是 1。因为 CPU ComputeType，它必须为 0。

有关构建容器以利用 GPU 的信息，请参阅 [创建用于运行 GPU 应用程序的映像](#)。

配置自定义模拟工具

使用 AWS RoboMaker，您可以为仿真作业中的应用程序配置自定义工具。使用自定义工具与模拟进行交互，用作诊断实用程序或其他目的。您也可以配置默认工具，例如 rqt 或由 rviz 提供 AWS RoboMaker。如果您的模拟作业是自动化管道的一部分，则可以禁用默认工具并使用更少的资源。

您最多可以配置 10 个自定义工具。自定义工具在 ROS 主进程启动后启动。

自定义工具配置包含以下元素：

- 工具名称 - 工具的名称。
- 命令 - 在 bash Shell 中调用该工具的命令。必须包括工具可执行文件名称。您可以在参数中使用环境变量，包括自定义变量。例如，要使用当前的模拟作业 ID，您可以引用 AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID。
- 退出行为 - 确定如果自定义工具退出，将采取什么操作。如果您指定 fail，则模拟作业将失败。如果您指定 restart，则该工具将重新启动。默认为 restart。
- UI 流式传输 - 指定是否为该工具配置了流式传输会话。如果为 True，则 AWS RoboMaker 配置连接，这样您就可以在工具在仿真中运行时与其进行交互。它必须具有图形用户界面。默认为 false。
- 日志行为 - 指定是否将工具 stdout 和 stderr 流式传输到 CloudWatch 日志。默认为 false。

根访问和系统功能

AWS RoboMaker 为在模拟作业中运行的应用程序提供有限的 root (sudo) 访问权限。以下列表包含被阻止的大量（而非全部）系统调用。

- acct

- add_key
- bpf
- clock_adjtime
- clock_settime
- clone
- create_module
- delete_module
- finit_module
- get_kernel_syms
- get_mempolicy
- init_module
- ioperm
- iopl
- kcmp
- kexec_file_load
- kexec_load
- keyctl
- lookup_dcookie
- mbind
- mount
- move_pages
- name_to_handle_at
- nfsservctl
- open_by_handle_at
- perf_event_open
- personality
- pivot_root
- process_vm_readv
- process_vm_writev
- ptrace
- query_module
- quotactl
- 重启

- request_key
- set_mempolicy
- setns
- settimeofday
- stime
- swapon
- swapoff
- sysfs
- _sysctl
- umount
- umount2
- unshare
- uselib
- userfaultfd
- ustat
- vm86
- vm86old

管理模拟

以下各节介绍如何创建、查看、取消、克隆和重启模拟作业。

Sections

- [创建模拟作业](#)
- [查看模拟作业](#)
- [取消模拟作业](#)
- [克隆模拟作业](#)
- [重新启动模拟作业](#)

创建模拟作业

如果您想使用任何模拟平台在虚拟世界中运行机器人应用程序，请创建模拟作业。指定模拟应用程序时，请选择软件套件名称。我们目前支持通用套件和SimulationRuntime软件套件。

创建模拟作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 模拟运行，然后选择 模拟作业。
3. 选择 Create simulation job (创建模拟作业)。
4. 在 Simulation configuration (模拟配置) 页面上，选择 simulation job duration (模拟配置持续时间)。选择从 5 分钟到 14 天之间的任意值。



Important

要详细了解如何收费，AWS RoboMaker 请参阅[AWS RoboMaker 定价](#)。

5. 选择 Failure behavior (失败行为)。选择 失败 可在模拟作业失败时终止主机实例。选择 继续 可保留主机实例以便您连接和调查。

如果您在以下步骤中指定了可选的 S3 文件夹，它将包含模拟数据。它独立于所选的失败行为供使用。

6. 对于 IAM 角色，选择一个角色或选择 创建新角色 来创建角色。AWS RoboMaker 使用此角色代表您访问资源。您的应用程序还使用它来访问诸如 Amazon Rekognition 或 Amazon Lex 之类的 AWS 资源。
7. 可选：在 Compute (计算) 中，选择模拟单位限制。将根据提供的模拟单位限制，成比例地向您的模拟应用程序分配 CPU 和内存。一个模拟单位是 1 个 vcpu 和 2GB 内存。默认值为 15。
8. 可选：在 输出目标 中，键入存储模拟作业输出的 Amazon S3 文件夹名称。或者，选择 创建新 S3 文件夹 以创建新 Amazon S3 文件夹。
9. 可选：在 联网中，如果您的机器人应用程序或模拟应用程序访问 Amazon VPC 上的资源，请选择 VPC、子网和安全组。选择所有可用的子网，确保您的所有资源限制都适用。有关更多信息，请参阅[VPCs 和子网](#)。

如果您从 VPC 外部访问模拟作业，请选择 Assign public IP (分配公有 IP)。

10. (可选) 对于 标签，为模拟任务指定一个或多个标签。标签是用作识别和组织 AWS 资源的元数据的单词或短语。每个标签均包含一个键和一个值。您可在 Simulation Job details (模拟应用程序详细信息) 页面上管理模拟任务的标签。

有关标签的更多信息，请参阅 AWS 账单与成本管理用户指南中的[使用成本分配标签](#)。

11. 选择 下一步。
12. 在 Specify robot application (指定机器人应用程序) 页面上的 Robot application (机器人应用程序) 下，选择 Create new application (创建新应用程序)。(可选) 您可以选择 选择现有应用程序 以使用已经创建的机器人应用程序。
13. 键入机器人应用程序的 name (名称)。
14. 在容器映像下，为机器人应用程序容器指定 Amazon ECR 存储库位置。有关更多信息，请参阅[对 AWS RoboMaker 兼容容器的要求](#)。

 Note

使用 \$LATEST 并不能保护您免受亚马逊 Amazon ECR 变化的影响。AWS RoboMaker 访问存储库时，它会将其设置为只读。

有关版本控制的更多信息，请参阅[版本控制应用程序](#)。

15. 在机器人应用程序配置中，为您的机器人应用程序提供启动命令。
16. 可选：要配置机器人应用程序工具，请展开 机器人应用程序工具。选择 使用默认工具 以使用预配置的工具。选择 自定义工具 以添加、删除或编辑要与应用程序配合使用的自定义工具。

添加新的自定义工具：

- a. 选择 添加工具。
 - b. 在 添加应用程序工具 上，指定 工具名称。
 - c. 指定该工具的命令行参数。必须包括工具可执行文件名称。
 - d. 选择 退出行为。如果选择 失败，则当工具退出时，模拟作业将失败。选择 重启 以重新启动该工具。默认为 重启。
 - e. 选择启用或禁用 UI 流式传输。默认情况下，UI 流式传输是禁用的。
 - f. 选择“将输出发送到” CloudWatch 以记录该工具的日志。日志可在中找到 CloudWatch。默认情况下，输出不会发送 CloudWatch 到。只有在主 ROS 启动过程开始后，自定义工具才会启动。
17. 可选：如果您的应用程序包含图形用户界面，请选择使用流式传输会话运行。AWS RoboMaker 配置连接，这样您就可以在应用程序在仿真中运行时与其进行交互。您可以通过在模拟作业详情页面的 模拟工具 下选择 机器人应用程序 进行连接。

18. 可选：如果您的机器人应用程序使用环境变量，请指定 Name (名称) 和 Value (值) 对。环境变量名称必须以字母 A-Z 或下划线开头并包括 A-Z、0-9 和下划线。以开头的名称 AWS 是保留的。

选择 Add environment variable (添加环境变量) 来添加额外的变量。

您可以使用 roslaunch [替换参数](#) 读取启动文件中的环境变量。

19. 可选：配置从模拟作业端口转发到应用程序端口的流量。必须配置模拟作业网络，以便为机器人和模拟应用程序指定端口映射。
20. 可选：指定一个或多个机器人应用程序上传配置。必须配置模拟作业输出目标才能指定上传配置。每个配置都指定了上传行为、Unix glob 文件匹配规则以及放置匹配文件的位置。有关自定义上传的更多信息，请参阅 [添加自定义上传配置](#)。
21. 选择 下一步。
22. 在 Specify simulation application (指定模拟应用程序) 页面上，选择 Create new application (创建新应用程序)。或者，您可以选择 选择现有应用程序 以使用已经创建的模拟应用程序。
23. 键入模拟应用程序的 name (名称)。
24. 在容器映像下，为机器人应用程序容器指定 Amazon ECR 存储库位置。有关更多信息，请参阅 [???](#)。使用 \$LATEST 并不能保护您免受 Amazon ECR 变更的影响。AWS RoboMaker 访问存储库时，它会将存储库设置为只读。

有关版本控制的更多信息，请参阅[版本控制应用程序](#)。

25. 在模拟应用程序配置中，为您的机器人应用程序提供启动命令。
26. 可选：要配置机器人应用程序工具，请展开 模拟应用程序工具。选择 使用默认工具 以使用预配置的工具。选择 自定义工具 以添加、删除或编辑用于应用程序的自定义工具。

添加新的自定义工具：

- a. 选择 添加工具。
- b. 在 添加应用程序工具 上，指定 工具名称。
- c. 指定该工具的命令行参数。必须包括工具可执行文件名称。
- d. 选择 退出行为。如果选择 失败，则当工具退出时，模拟作业将失败。选择 重启 以重新启动该工具。默认为 重启。
- e. 选择启用或禁用 UI 流式传输。默认情况下，UI 流式传输是禁用的。
- f. 选择“将输出发送到” CloudWatch 以记录该工具的日志。日志可在中找到 CloudWatch。默认情况下，输出不会发送 CloudWatch 到。

自定义工具只有在主启动过程开始后才会启动。

27. 可选：如果您的应用程序包含图形用户界面，请选择使用流式传输会话运行。AWS RoboMaker 配置连接，这样您就可以在应用程序在仿真中运行时与其进行交互。您可以通过在模拟作业详情页面的 **模拟工具** 下选择 **模拟应用程序** 进行连接。
28. 可选：如果您的模拟应用程序使用环境变量，请指定 Name (名称) 和 Value (值) 对。选择 **Add environment variable** (添加环境变量) 来添加额外的变量。
29. 可选：配置从模拟作业端口转发到应用程序端口的流量。必须配置模拟作业网络，以便为机器人和模拟应用程序指定端口映射。
30. 可选：指定一个或多个模拟应用程序上传配置。必须配置模拟作业输出目标才能指定上传配置。每个配置都指定了上传行为、Unix glob 文件匹配规则以及放置匹配文件的位置。

默认上传配置与过去的模拟作业输出配置保持向后兼容性。默认配置将添加到您创建的其他上传配置中。有关自定义上传的更多信息，请参阅 [添加自定义上传配置](#)。

31. 选择下一步。
32. 选择 **Create** (创建) 以创建模拟作业。

Using the AWS CLI

Example

以下是一个 AWS CLI 命令示例，该命令执行的命令相当于在另一个选项卡上创建基于控制台的模拟作业。

```
aws robomaker create-simulation-job --max-job-duration-in-seconds 3600
--iam-role arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole --robot-applications
application=arn:aws:robomaker:us-west-2:111111111111:robot-application/
MyRobotApplication/1551203485821,launchConfig="{command=[\"roslaunch\",
\"hello_world_robot\", \"rotate.launch\"]}" --simulation-applications
application=arn:aws:robomaker:us-west-2:111111111111:simulation-application/
MySimulationApplication/1551203427605,launchConfig="{command=[\"roslaunch\",
\"hello_world_simulation\", \"empty_world.launch\"]}" --tags Region=North
```

查看模拟作业

您可以查看有关模拟作业的信息，如果作业正在运行，请启动图形工具或终端来与模拟交互。您还可以查看有关模拟作业的详细信息和管理标记。

查看模拟作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 模拟，然后选择 模拟作业。
3. 选择要查看其详细信息的模拟作业的 ID，这些信息包括创建该作业的时间以及机器人应用程序和模拟应用程序的启动命令。

Using the AWS CLI

Example

以下是在另一个选项卡上执行与基于控制台的视图模拟作业相同的 AWS CLI 命令示例。

```
aws robomaker list-simulation-jobs
aws robomaker describe-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

取消模拟作业

您可以取消正在运行且不再需要的模拟作业。

取消模拟作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。

2. 在左侧导航窗格中选择 模拟，然后选择 模拟作业。
3. 选择您要取消的模拟作业的 ID。
4. 在 Simulation job detail (模拟作业详细信息) 页面的 Actions (操作) 下，选择 Cancel (取消)。
5. 在 Cancel simulation job (取消模拟作业) 页面上，选择 Yes, cancel (是，取消)。

Using the AWS CLI

Example

以下是一个 AWS CLI 命令示例，它在另一个选项卡上执行与基于控制台的取消模拟作业等效的命令。

```
aws robomaker list-simulation-jobs
aws robomaker cancel-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

有关在模拟作业中取消的信息，请参阅 [ROS 容器 FAQs](#)。

克隆模拟作业

您可以通过从 AWS Management Console 上的模拟作业详情页面克隆现有模拟作业来创建新的模拟作业。

Note

无法克隆使用 ROS 和 Gazebo 软件套件的模拟作业。有关更多信息，请参阅 [支持策略](#)。

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 模拟，然后选择 模拟作业。
3. 选择您要重新启动的正在运行模拟作业的 ID。
4. 在 Simulation job detail (模拟作业详细信息) 页面的 Actions (操作) 下，选择 Clone (克隆)。
5. 在 查看和创建模拟作业 中，选择 编辑以进行更改。
6. 选择 Create (创建) 以创建模拟作业。

重新启动模拟作业

正在运行的模拟作业可以重新启动。重新启动时，模拟作业使用 Amazon S3 位置中的机器人应用程序和模拟应用程序源文件，以及创建默认作业时指定的所有其他配置设置。

重新启动模拟作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中选择 **模拟**，然后选择 **模拟作业**。
3. 选择您要重新启动的正在运行模拟作业的 ID。
4. 在 Simulation job detail (模拟作业详细信息) 页面的 Actions (操作) 下，选择 Restart (重新启动)。
5. 在 Restart simulation job (重新启动模拟作业) 页面上，选择 Yes, restart (是，重新启动)。

Using the AWS CLI

Example

以下是在另一个选项卡上执行与基于控制台的重启模拟作业相同的 AWS CLI 命令示例。模拟作业必须正在运行。

```
aws robomaker restart-simulation-job --job my-simulation-job-arn
```

记录模拟

要从模拟作业中捕获输出文件和其他构件，您可以配置自定义上传。您可以为机器人应用程序和模拟应用程序配置自定义上传。配置自定义上传时，您指定的文件将从模拟作业上传到您提供的 Amazon S3 模拟输出位置。当您想要查看或分析模拟运行期间生成的应用程序输出或重复使用构件时，这可能很有用。

在配置自定义上传之前，您必须为模拟作业提供 Amazon S3 输出目标。AWS RoboMaker 使用您指定的名称将匹配的文件上传到文件夹。可以在所有模拟作业工具关闭时上传匹配文件，也可以在生成时上传匹配文件，然后将其删除。

除非您将其关闭，否则默认上传配置会自动添加到您的自定义上传配置中。默认上传配置上传 ROS 和 Gazebo 的默认日志输出。这样可以保持与过去的模拟作业输出配置的兼容性。后者上传了 ROS 和 Gazebo 的默认日志输出。在控制台中配置模拟作业时，可以关闭默认上传配置。您也可以通过在 [CreateSimulationJob](#) API 中将 `useDefaultUploadConfigurations` 设置为 `false` 来将其关闭。

您的模拟应用程序将扩展到一个 128GB 分区中，并且您拥有对该分区的写入权限。

Sections

- [添加自定义上传配置](#)
- [由创建的环境变量 AWS RoboMaker](#)

添加自定义上传配置

要创建自定义上传配置，您需要指定指定文件在 Amazon S3 中的上传位置的名称前缀、指定要上传文件的 Unix glob 路径以及指定文件上传时间的上传行为。

名称

名称是一个前缀，用于指定如何在 Amazon S3 中上传文件。它被附加到模拟输出位置以确定最终路径。

例如，如果您的仿真输出位置为 `s3://amzn-s3-demo-bucket`，上传配置名称为 `robot-test`，则您的文件将上传到 `s3://amzn-s3-demo-bucket/<simid>/<runid>/robot-test`。

路径

路径指定要上传哪些文件。接受标准的 Unix glob 匹配规则，但须遵守以下条件：

- 路径必须以 `/home/robomaker/` 或 `/var/log` 开头。
- 路径不得包含反向路径表达式 (`/..`)。
- 不遵循符号链接。
- 您可以在路径中将 `**` 用作超级星号。例如，指定 `/var/log/**/*.log` 将导致收集 `/var/log` 目录树中的所有 `.log` 文件。

您也可以使用标准星号作为标准通配符。例如，`/var/log/system.log*` 与 `/var/log` 中的 `system.log_1111`、`system.log_2222` 等文件匹配。

上传行为

您可以选择以下一种上传行为：

- 终止时上传 (`UPLOAD_ON_TERMINATE`) 将在模拟作业进入终止状态后上传与路径匹配的所有文件。AWS RoboMaker 尝试上传日志的时间最长 60 分钟。

AWS RoboMaker 只有在模拟中运行的所有工具都停止后，才会开始上传文件。

- 使用滚动自动删除上传 (`UPLOAD_ROLLING_AUTO_REMOVE`) 可在生成时上传与路径匹配的所有文件。每 5 秒检查一次路径。文件上传后，源文件即被删除。删除文件后，如果生成了同名的新文件，则它会替换之前上传的文件。AWS RoboMaker 在模拟中运行的所有应用程序都停止后，将对文件进行最终检查。

使用 `auto remove` 进行滚动上传对于上传滚动日志很有用。将输出写入或流式传输到路径 `glob` 未覆盖的“活跃”文件。写完活跃文件后，将文件滚动到路径图标所覆盖的位置进行上传和删除。

此设置可以帮助您在模拟作业中节省空间。此外，它还可以帮助您在模拟作业终止之前访问文件。

模拟作业分区大小为 128GB。如果您的模拟作业因任何原因结束，请 AWS RoboMaker 尝试上传您的自定义上传配置中指定的所有文件。

由创建的环境变量 AWS RoboMaker

AWS RoboMaker 定义以下模拟作业环境变量。

- `AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID`
- `AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN`
- `AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_RUN_ID`

您可以从应用程序或命令行获得这些变量。例如，要在 Python 中获取当前模拟作业 Amazon 资源名称 (ARN)，请使用 `os.environ.get("AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ARN")`。

如果您为模拟作业指定了 Amazon 简单存储服务输出存储桶，则可以使用环境变量来查找输出路径。AWS RoboMaker 将输出写入 `s3://bucket-name/AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_JOB_ID/`

AWS_ROBOMAKER_SIMULATION_RUN_ID。可以使用它通过代码或命令行管理 Amazon S3 中的对象。

AWS RoboMaker 还可以处理中设置的特定环境变量 `CreateSimulationJobRequest`，以允许机器人和仿真应用程序容器相互通信。有关更多信息，请参阅 [ROS 容器 FAQs](#)。

批处理模拟作业

此部分提供了有关如何启动和管理模拟作业批处理的信息。使用模拟作业批处理功能时，您可以使用单个 API 调用启动和运行许多模拟，以执行回归测试、参数优化、机器学习模型训练和合成数据生成。

Note

只能使用 AWS RoboMaker SDK 或启动模拟作业批处理 AWS CLI。您可以使用 AWS RoboMaker 控制台查看、克隆和取消仿真批次。

Sections

- [启动模拟作业批处理](#)
- [查看模拟作业批处理](#)
- [取消模拟作业批处理](#)
- [克隆模拟作业批处理](#)

启动模拟作业批处理

模拟作业批次从 AWS 软件开发工具包或启动 AWS CLI。一个模拟作业批处理包含一个或多个模拟作业请求。每个模拟作业请求将标识每个模拟中要使用的应用程序、作业的最长持续时间以及其他信息。可以将标签应用于模拟作业批处理和每个模拟作业请求。

要启动模拟作业批处理，您必须执行以下操作：

1. 安装 AWS Command Line Interface。有关安装的更多信息 AWS CLI，请参阅[安装 AWS CLI](#)。
2. 将以下 JSON 复制到名为 `startsimjobbatch.json` 的文件中。修改文件以匹配所需的配置，然后保存文件。

```
{
  "batchPolicy": {
    "timeoutInSeconds": 400,
```

```

        "maxConcurrency": 2
    },
    "createSimulationJobRequests": [
        {
            "maxJobDurationInSeconds": 300,
            "iamRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
            "failureBehavior": "Fail",
            "robotApplications": [
                {
                    "application": "arn:aws:robomaker:us-east-1:111111111111:robot-
application/MyRobotApplicationArn",
                    "launchConfig": {
                        "packageName": "hello_world_robot",
                        "launchFile": "rotate.launch"
                    }
                }
            ],
            "simulationApplications": [
                {
                    "application": "arn:aws:robomaker:us-
east-1:111111111111:simulation-applicationMySimulationApplicationArn",
                    "launchConfig": {
                        "command": [
                            "roslaunch", "hello_world_robot", "rotate.launch"
                        ]
                    }
                }
            ],
            "tags": {
                "myRequestTagKey" : "myRequestTagValue"
            }
        },
        {
            "maxJobDurationInSeconds": 300,
            "iamRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
            "failureBehavior": "Fail",
            "simulationApplications": [
                {
                    "application": "arn:aws:robomaker:us-
east-1:111111111111:simulation-applicationMySimulationApplicationArn",
                    "launchConfig": {
                        "command": [
                            "roslaunch", "hello_world_simulation",
                            "empty_world.launch"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    ]
}

```

```
    ]
  }
}
],
"tags": {
  "myBatchTagKey" : "myBatchTagValue"
}
}
```

3. 打开命令提示符，然后运行以下 AWS CLI 命令：

```
$ aws robomaker start-simulation-job-batch --cli-input-json
file:///startsimjobbatch.json
```

要查看模拟作业批处理，请参阅 [查看模拟作业批处理](#)。

查看模拟作业批处理

您可以查看有关模拟作业批处理的信息，包括有关该批处理中的模拟作业请求的详细信息。

查看模拟作业批处理的详细信息

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Simulations (模拟)，然后选择 Simulation job batches (模拟作业批处理)。
3. 选择模拟作业批处理的 Id 以查看其详细信息。

Using the AWS CLI

Example

以下是一个示例 AWS CLI 命令，该命令在另一个选项卡上执行与基于控制台的视图模拟作业等效的命令。

```
aws robomaker list-simulation-job-batches
aws robomaker describe-simulation-job-batch --job my-simulation-job-batch-arn
```

取消模拟作业批处理

您可以取消正在运行且不再需要的模拟作业。

取消模拟作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Simulations (模拟)，然后选择 Simulation job batches (模拟作业批处理)。
3. 选择要取消的模拟作业批处理的 Id。
4. 在 Simulation job batch detail (模拟作业批处理详细信息) 页面中的 Batch actions (批处理操作) 下，选择 Cancel batch (取消批处理)。
5. 在 Cancel simulation job batch (取消模拟作业批处理) 页面中，选择 Cancel (取消)。

Using the AWS CLI

Example

以下是一个示例 AWS CLI 命令，它在另一个选项卡上执行与基于控制台的取消模拟作业批处理相同的命令。

```
$ aws robomaker list-simulation-job-batches
$ aws robomaker cancel-simulation-job-batch --job my-simulation-job-batch-arn
```

克隆模拟作业批处理

可以通过克隆现有批处理来启动新的模拟作业批处理。在进行克隆时，可以包含所有模拟作业请求或选择一部分请求。

Note

ROS 和 Gazebo 软件套件的模拟作业批处理不适用于克隆。有关更多信息，请参阅 [支持策略](#)。

要克隆模拟作业批处理，请执行以下操作：

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择 Simulations (模拟)，然后选择 Simulation job batches (模拟作业批处理)。
3. 选择要克隆的模拟作业批处理的 Id。
4. 要克隆整个批处理，请在 Simulation job batch detail (模拟作业批处理详细信息) 页面中的 Batch actions (批处理操作) 下，选择 Clone batch (克隆批处理)。

要克隆批处理中的特定模拟作业请求，请在模拟作业请求 下，选择要克隆的模拟作业请求，再选择请求操作，然后选择克隆请求。

5. 在 Clone simulation job batch (克隆模拟作业批处理) 页面中，选择 Submit (提交)。

用仿真创造世界 WorldForge

在 Simulation 中 WorldForge，世界是由您定义的模拟世界模板生成的。模拟世界模板详细说明世界布局、房间尺寸、家具、房间连接方式和其他细节。墙壁和地板以及其他房间特征可能具有材料属性。房间可以根据房间类型自动布置，或者由您选择家具。生成的世界可用于模拟作业，也可以导出以在开发者计算机上使用。

通过域随机化，仿真 WorldForge 可以帮助您管理需要大量仿真世界的仿真工作负载。常见的仿真 WorldForge 场景包括以下几种：

- 回归测试 — 在数百个世界中测试您的机器人应用程序，以验证行为是否正确。
- 合成图像数据生成 — 您可以从生成的世界中捕获图像，以用于其他机器人应用程序。例如，您可以拍摄具有不同家具布局 and 材料组成房间的图像。
- 强化学习 — 使用内部结构创建数百个独特世界，供机器人应用程序探索。您控制着世界的构成。
- 开发算法 — 机器人导航工程师可以验证导航算法在不同家具放置的已知布局下是否成功。机器人定位工程师可以确保布局算法检测到不同平面图中的不同结构元素。

您无需了解世界生成算法，也不需要了解如何创建和管理基础架构。模拟 WorldForge 和 AWS RoboMaker 完全托管的服务。

仿真 WorldForge 概念

模拟 WorldForge 使用一组参数（模拟世界模板）来确定如何生成新世界。一个模拟世界模板可用于生成数百个世界。每个世界都包含一座建筑。该建筑只有一层。楼层有一个平面图模板，描述了房间的大小和形状。它还建议了房间的连接方式。地板还有一个室内模板，用于指定平面图中的墙壁和地板等结构元素是如何完成的。室内模板还有一些参数，描述了如何在每个房间里摆放桌子和沙发等家具以及衣服和厨具等配件。

您可以使用示例模板创建模拟世界模板、克隆现有模板或使用控制台从头开始<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。例如，如果您想生成包含一间卧室的世界，可以从一居室公寓示例模板开始。这是一间一室一厅一厨一卫的开放式平面图。它使用适合每种房型的典型材料、家具和配件。保存后，您可以启动世界生成器作业来生成世界。一个世界生成作业最多可以生成 50 个世界。

您也可以使用 SDK 或 AWS Command Line Interface 创建模拟世界模板。例如，要从中创建模板 AWS CLI，请先使用模板正文创建一个世界模板 JSON 文档。它为建筑物、楼层平面图、室内设计和其他细节指定参数。保存后，您可以通过调用 `create-world-template` 并指定 JSON 文件来创建模拟世界模板：

```
aws robomaker create-world-template --name "my-template" --templateBody file:///my_template_body.json
```

配置并保存模拟世界模板后，您可以创建世界生成作业并生成世界。单个模拟世界模板可以生成数百个世界。单个世界生成作业最多可以生成 100 个世界。世界可以与模拟一起使用 AWS RoboMaker。您也可以导出世界进行修改，并在自己的 ROS 环境中使用。

了解模拟世界模板

本节介绍模拟世界模板的组成部分。组成部分包括平面图以及对室内材料和家具的偏好。仿真 WorldForge 为许多组件提供了默认设置，包括材料、家具选择和房间连接。您可以用自己的偏好来覆盖默认值。在生成世界时，模拟 WorldForge 会尽最大努力遵循您的偏好。

楼层平面图

楼层平面图规定了单层住宅建筑的室内平面图。它包括世界尺寸、房间的数量和类型以及影响房间连接方式的参数。

保证每个世界都有一个清晰的 1 米圆柱体，该圆柱体以坐标 $(0,0,0)$ 为中心，这是机器人的默认起始位置。模拟 WorldForge 决定房间。

世界维度

您可以为建筑物配置纵横比和天花板高度。有效的纵横比从 1:4 到 4:1 不等。有效天花板高度为 2.4 至 4.0 米。所有测量值均以米和平方米为单位。控制台支持美制和公制之间的转换。

房间

您可以指定房间数量、房间类型、房间名称、所需面积、所需纵横比和内部特征。支持以下数据类型：

- 卧室
- 浴室
- Living
- 餐厅
- 厨房
- 走廊

- 壁橱

家具、墙面材料和地板材料均从适合房间类型的种类中选择。例如，可以为浴室分配瓷砖墙、油毡地板、卫生间和淋浴间。

连接

默认情况下，模拟 WorldForge 会自动连接所有房间。您可以通过开放空间或门道连接房间。当房间通过开放空间连接时，房间将采用开放式平面图。没有墙。通过门道相连的客房有一个狭窄的无门开口。门道开口沿着相邻的墙随机设置。

您可以使用所需连接覆盖默认连接。例如，如果您有厨房、餐厅和卧室，则可以请求厨房和卧室之间的门连接。仿真 WorldForge 会尽最大努力建立连接，但不能保证。

室内装饰

您可以从多种不同的室内材料和家具类型中进行选择。模拟按房间类型 WorldForge 随机分配房间地板、墙壁和家具。例如，可以为厨房分配烤箱和餐桌和椅子。

您可以选择地板和墙壁的材料类型作为自定义设置。创建自定义套装时，您可以按房间类型或房间名称应用自定义分配。您可以有多个自定义套装。如果存在冲突，则房间的自定义分配始终优先于房间类型的自定义分配。

例如，假设您为所有卧室分配了“现代地板”自定义套装，为“主卧室”房间分配了“别致地板”自定义套装。当 WorldForge Simulation 分配地板材料时，“主卧室”将从“Chic Floor”套装中分配地板材料。其他卧室的地板材料从“现代地板”套装中精选。

此规则也适用于定制家具套装。

地板材料类型

支持的地板类型包括：

- 地毯
- 混凝土
- 地板
- 油毡
- 拼花地板
- 瓷砖

地板材料是从所有选择的地板材料类型中随机选择的。例如，如果您指定 Carpet、Concrete、linoleum 和 parquetry，则房间的地板可能是混凝土的。

墙体材料类型

支持的墙体类型包括：

- 砖块
- 混凝土
- 石头
- 瓷砖
- 木板
- 墙面涂料
- 墙纸

墙体材料是从所有选择的墙体材料类型中随机选择的。例如，如果您指定Brick、Tiles 和 Wallpaper，则房间的墙壁可能使用瓷砖和墙纸。模拟 WorldForge 可能无法从所有选定的墙体材料类型中指定墙体材质。

家具类型

仿真 WorldForge 支持以下家具类型：

- 浴池
- 吧柜
- 床
- 书柜
- 咖啡桌
- 控制台桌
- 角柜
- 书桌椅
- 办公桌
- 餐椅
- 餐桌
- 洗碗机

- 更衣柜
- 茶几和边桌
- 落地灯
- 冰箱
- 客厅椅子
- 厨房中岛和手推车
- 存储介质
- 床头柜
- 坐垫
- 烤箱
- 服务车
- 淋浴器
- 餐具柜和自助餐
- 沙发
- 存储
- 储物长凳
- 厕所
- 梳妆台
- 洗衣机和烘干机

家具是从所有选择的家具类型中随机选择的。例如，如果您指定 Sideboards and buffets、Sofas 和 Console tables，则您的房间可能有一张沙发和两张控制台桌，但没有餐具柜或踏脚凳。模拟 WorldForge 可能无法从所有选定的家具类型中分配材质类型。

常见任务

本节包含创建模拟世界模板的常见任务。许多任务都指定所需的连接或形状。仿真 WorldForge 会尽最大努力根据模拟世界模板参数生成世界。生成的世界可能并不总是包含所有所需的属性。

主题

- [指定楼层的房间清单](#)
- [请求一条长走廊](#)

- [请求房间之间的门廊](#)
- [将配置应用于所有房间](#)
- [在门廊请求门](#)
- [请求门廊不设置门](#)
- [请求宽阔的平面图占地面积](#)
- [请求自定义天花板高度](#)
- [为不同房间的地板指定相同的材料类型](#)
- [为相同类型的房间之间的地板指定不同的材料类型](#)
- [指定房间内家具的多与少](#)
- [为所有卧室和一间共用客厅/餐厅添加特定的家具类型](#)
- [指定无家具房间](#)

指定楼层的房间清单

房间类型通过与哪些房间相邻影响平面图。房间类型还用于确定其地板和墙壁的材料类型以及默认情况下要随机放置的家具类型。您可以按房间类型或房间名称覆盖默认的地板和墙壁材料类型以及家具类型。

您可以从以下房间类型中进行选择：卧室、浴室、客厅、餐厅、厨房、走廊、壁橱。

以下示例指定了三居室的房屋。房间的大小和形状是默认确定的。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的楼层平面图下，选择房间。
2. 在房间窗格中，选择添加房间。
3. 添加房间的详细信息。您可以指定房间 名称、房间类型、所需面积和 所需纵横比。
4. 选择保存以保存新房间。重复此操作，直到找到您想要的房间。如果添加的房间太多，则可以从房间窗格中将其删除。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Rooms": [  
  {  
    "Type": "Bedroom",  
    "Name": "My Master Bedroom",  
  },  
  {  
    "Type": "Bathroom",  
    "Name": "My Ensuite",  
  },  
  {  
    "Type": "Kitchen",  
    "Name": "My Kitchen",  
  }  
]
```

请求一条长走廊

您可以使用 `DesiredShape` 属性要求房间的首选形状。`Type` 对形状没有影响。在以下示例中，`Hallway` 纵横比很低。当它与足够大的 `Area` 组合在一起时，表明您需要一条又长又窄的走廊。模拟 `WorldForge` 尝试生成与所需形状相似的房间。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的楼层平面图下，选择房间。
2. 在房间窗格中，选择添加房间。
3. 指定房间名称，然后为房间类型选择走廊。
4. 指定 20 的所需面积及 4:1 的所需纵横比。
5. 选择保存以保存走廊。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Rooms": [  
  {  
    "Type": "Hallway",
```

```

    "Name": "My Hallway",
    "DesiredShape": {
      "Area": 20.0,
      "AspectRatio": {
        "x": 4, "y": 1
      }
    }
  }
]

```

房间的有效面积范围为 10 米到 300 米。有效的房间纵横比范围为 1:4 到 4:1。

请求房间之间的门廊

如果您有两个房间，并且这些房间至少共用一堵墙，则可以在两个房间之间请求 `DesiredConnections`。模拟 WorldForge 尝试将房间放置在相邻的位置，视情况而定 `ConnectionType`，要么 `Doorway` 在相邻墙上的随机位置放置 a，要么 `Opening` 通过完全移除相邻的墙来创建一个。

以下示例请求起居室和厨房的开放连接。它还要求卧室和浴室有单独的门口连接：

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的楼层平面图下，选择连接。
2. 在连接窗格中，选择添加连接。
3. 在所需连接窗格中，为连接类型选择打开，然后为位置 1 和位置 2 选择一个房间，例如“我的客厅”和“我的厨房”。
4. 选择保存以保存所需的连接。
5. 重复此操作，在其他两个位置（例如“我的卧室”和“我的浴室”）之间添加一扇门作为所需的连接。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```

"DesiredConnections": [

```

```
{
  "Location": [ "My Living Room", "My Kitchen" ],
  "ConnectionType": "Opening"
},
{
  "Location": [ "My Bedroom", "My Bathroom" ],
  "ConnectionType": "Doorway"
}
]
```

每个房间的有效连接数为 4 个，每对房间最多只能有一个开启连接。

将配置应用于所有房间

Note

您只能使用版本 2 及更高版本的模板将配置应用于所有房间。有关更多信息，请参阅 [将配置应用于所有房间](#)。

您可以使用 `Target.All` 关键字将配置应用于所有房间。

以下示例将更改所有门的门状态。

Using the console

以下过程使您能够为世界中的所有门应用配置。您也可以将单一配置应用于所有地板、材料组、墙壁和家具。

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择门。
2. 在门窗格中，选择添加自定义门。
3. 在套装名称中，为您的自定义门组指定一个名称。
4. 对于受影响房间，请指定所有房间。
5. 对于门状态，选择门的打开状态。
6. 选择保存以保存门配置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。以下示例以门口集合中的所有门为目标。

```
"Interior": {
  "Doorways": {
    "DoorwaySets": [
      {
        "Name": "your-doorway-set",
        "TargetSet": "Target.All",
        "Door": {
          "InitialState": {
            "OpenPosition": {
              "Percent": "percentage-that-you-specify"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

在门廊请求门

Note

您只能使用版本 2 及更高版本的世界模板将门廊配置为有门。

在 AWS RoboMaker 模拟 WorldForge 世界中，您可以使用模板来指定门口的门。

您可以指定以下门的类型：

- 铰链门

您可以配置这些门的打开程度。例如，您可以指定以下打开状态：

- 0% 打开 — 已关闭
- 50% 打开 — 半开
- 70% 打开 — 打开大半
- 100% 打开 — 完全打开

您也可以选择为每扇门 AWS RoboMaker 分配一个随机开启百分比。

您可以通过以下流程为您的门廊添加门。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择门。
2. 在门窗格中，选择添加自定义门。
3. 在套装名称中，命名您的自定义门组。
4. 对于位置下的受影响房间，请选择要设置门的房间。
5. 对于自定义下的门类型，选择要添加的门类型。
6. 在门状态下，选择门是打开、关闭、部分打开还是处于随机状态。
7. 选择保存以保存配置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Interior": {
  "Doorways": {
    "DoorwaySets": [
      {
        "Name": "your-doorway-set",
        "TargetSet": "the-doorways-that-you-want-to-target",
        "Door": {
          "InitialState": {
            "OpenPosition": {
              "Percent": "the-open-percentage-that-you-specify-for-the-doors-that-you're-targeting"
            }
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```



```
    }  
  }  
]  
}  
}
```

请求门廊不设置门

Note

您只能使用版本 2 及更高版本的世界模板将门廊配置为无门。

您可以使用模板明确指定 AWS RoboMaker 模拟 WorldForge 世界中的门口没有门。

以下示例要求房间之间的门廊无门。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择门。
2. 在门窗格中，选择添加自定义门。
3. 对于位置下的受影响房间 窗格中，选择所有房间。
4. 对于自定义下的门类型，选择门廊无门。
5. 选择保存。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Interior": {  
  "Doorways": {  
    "DoorwaySets": [  
      {  
        "Name": "doorway-set-name",  
        "TargetSet": "Target.All",
```

```
        "Door": null
      }
    ]
  }
}
```

请求宽阔的平面图占地面积

如果您想要更长或更宽的平面图布局来影响所有房间，您可以为 Footprint 申请 DesiredAspectRatio。WorldForge Simulation 使用此首选项来影响房间的整体形状和位置，从而使平面图更好地符合要求的占地面积纵横比。所需纵横比是可选的，默认为正方形。

以下示例将默认的正方形比例 (1:1) 改为更宽的布局，在这种布局中，所有房间都更有可能被拉伸和放置以形成非正方形占地面积：

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的楼层平面图下，选择世界尺寸。
2. 在世界尺寸窗格中，在所需纵横比下，指定 1 的宽度及 4 的长度。
3. 选择保存以保存新房间。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 templateBody 中使用以下 JSON 作为 create-world-template 调用的一部分。

```
"Footprint": {
  "DesiredAspectRatio": {
    "x": 1, "y": 4
  }
}
```

DesiredAspectRatio 的有效范围为 1:4 到 4:1。

请求自定义天花板高度

平面图的天花板高度决定了所有房间的墙壁高度。默认天花板高度为 2.4 米。在此示例中，我们将默认值改为 3.2 米：

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的楼层平面图下，选择世界尺寸。
2. 在世界尺寸窗格中，指定 3.2 的天花板高度。
3. 选择保存以保存新房间。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Ceiling": {  
  "Height": 3.2  
}
```

为不同房间的地板指定相同的材料类型

使用房间类型或房间名称，并在室内地板部分列出多个房间。在以下示例中，所有卧室、起居室和餐厅都随机分配了地板材料。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择地板。
2. 在地板窗格中，选择添加地板。
3. 在自定义地板窗格中，指定地板套装名称，例如“地板材料套装 1”。
4. 在筛选器类型下，选择按房间类型。
5. 在房间类型下，选择卧室、客厅和餐厅。
6. 在自定义地板下，选择添加材料，然后选择地板。
7. 选择保存保存地板设置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Flooring": {
  "MaterialSets": [
    {
      "Name": "Flooring Material Set 1",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [ "Bedroom", "Living", "Dining" ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [ "Floorboards" ]
      }
    }
  ]
}
```

为相同类型的房间之间的地板指定不同的材料类型

在以下示例中，所有卧室、客厅和餐厅都随机分配了地板材料，但 Bedroom 3 除外。它会被随机分配一种地毯材质。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择地板。
2. 在地板窗格中，选择 添加地板。
3. 在自定义地板窗格中，指定地板套装名称，例如 Flooring Material Set 1。
4. 在筛选器类型下，选择按房间类型。
5. 在房间类型下，选择卧室、客厅和餐厅。
6. 在自定义地板下，选择添加材料，然后选择地板。
7. 选择保存保存地板设置。
8. 在地板窗格中，选择添加地板。
9. 在自定义地板窗格中，指定地板套装名称，例如 Flooring Material Set for Bedroom 3。
10. 在筛选器类型下，选择按房间名称。
11. 在房间名称下，选择一个房间名称，例如 Bedroom 3。
12. 在自定义地板下，选择添加材料，然后选择地毯。
13. 选择保存保存地板设置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Flooring": {
  "MaterialSets": [
    {
      "Name": "Flooring Material Set 1",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [ "Bedroom", "Living", "Dining" ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [ "Floorboards" ]
      }
    },
    {
      "Name": "Flooring Material Set for Bedroom 3",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [ "Bedroom 3" ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [ "Carpet" ]
      }
    }
  ]
}
```

指定房间内家具的多与少

您可以通过房间名称或房间类型来指定家具的间隔密度。默认情况下，房间随机布置，间距适中。在以下示例中，所有卧室都随机布置了密集的间隔。客厅和餐厅的家具很少。默认情况下，所有其他房间均配有家具。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择家具。
2. 在家具 窗格中，选择添加自定义家具。
3. 在自定义家具窗格中，指定自定义家具套装名称，例如 `Dense Furniture Arrangement`。
4. 在筛选器类型下，选择按房间类型。

5. 在房间类型下，选择卧室。
6. 切换覆盖家具以使用默认家具。
7. 在家具密度下，选择密集。
8. 选择保存保存家具设置。
9. 在家具窗格中，选择添加自定义家具。
10. 在自定义家具窗格中，指定自定义家具套装名称，例如 Sparse Furniture Arrangement。
11. 在筛选器类型下，选择按房间名称。
12. 在房间名称下，选择要保持家具密度稀疏的房间，例如 My Living Room 和 My Dining Room。
13. 切换覆盖家具以使用默认家具。
14. 在家具密度下，选择稀疏。
15. 选择保存保存家具设置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "Dense Furniture Arrangement",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [ "Bedroom" ]
      },
      "DesiredSpatialDensity": "Dense"
    },
    {
      "Name": "Sparse Furniture Arrangement",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [ "My Living Room", "My Dining Room" ]
      },
      "DesiredSpatialDensity": "Sparse"
    }
  ]
}
```

为所有卧室和一间共用客厅/餐厅添加特定的家具类型

您可以通过房间名称或房间类型来指定房间的家具类型。在以下示例中，所有卧室都布置得适中，配有随机的床、办公桌、梳妆台和落地灯。“我的客厅/餐厅”房间布置密集，里面摆放着随机的餐桌、餐椅、落地灯、沙发和咖啡桌。默认情况下，所有其他房间均配有家具。

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择家具。
2. 在家具 窗格中，选择添加自定义家具。
3. 在自定义家具窗格中，指定自定义家具套装名称，例如 Bedroom Furniture。
4. 在筛选器类型下，选择按房间类型。
5. 在房间类型下，选择卧室。
6. 确保选择了覆盖家具。如果未选中，“模拟”将 WorldForge 使用默认家具。
7. 在家具类型下，选择添加家具，然后选择床、桌子、梳妆台和落地灯。
8. 选择保存保存家具设置。
9. 在家具窗格中，选择添加自定义家具。
10. 在自定义家具窗格中，指定自定义家具套装名称，例如 Living and Dining Furniture。
11. 在筛选器类型下，选择按房间名称。
12. 在房间名称下，选择一个房间，例如 My living and dining room。
13. 确保选择了覆盖家具。如果未选中，“模拟”将 WorldForge 使用默认家具。
14. 在“家具类型”下 DiningTables，选择DiningChairs、、FloorLamps、“沙发”和。CoffeeTables
15. 在家具密度下，选择密集。
16. 选择保存保存家具设置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "Bedroom Furniture",
```

```
{
  "TargetSet": {
    "RoomTypes": [ "Bedroom" ]
  },
  "SampleSet": {
    "ModelTypes": [
      "Beds",
      "Desks",
      "Dressers",
      "FloorLamps"
    ]
  }
}
{
  "Name": "Living and Dining Furniture",
  "TargetSet": {
    "RoomNames": [ "My living and dining room" ]
  },
  "SampleSet": {
    "ModelTypes": [
      "DiningTables",
      "DiningChairs",
      "FloorLamps",
      "Sofas",
      "CoffeeTables"
    ],
    "DesiredSpatialDensity": "Dense"
  }
}
]
```

指定无家具房间

为家具布置的模型集指定一个空列表。默认情况下，所有其他房间均配有家具：

Using the console

1. 在模拟世界模板编辑屏幕的内部装饰下，选择家具。
2. 在家具 窗格中，选择添加自定义家具。
3. 在自定义家具窗格中，指定自定义家具套装名称，例如 No furniture。
4. 在筛选器类型下，选择按房间名称。

5. 在房间名称下，选择您想要没有家具的房间，例如 My Spare Room。
6. 确保选择了覆盖家具。如果未选中，“模拟”将 WorldForge 使用默认家具。
7. 在家具类型下，确保未选择任何类型。
8. 选择保存保存家具设置。

Using the AWS CLI

Example

您可以在 `templateBody` 中使用以下 JSON 作为 `create-world-template` 调用的一部分。

```
"Furniture": {
  "FurnitureArrangements": [
    {
      "Name": "No Furniture",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [ "My Spare Room" ]
      },
      "SampleSet": {
        "ModelTypes": []
      }
    }
  ]
}
```

模拟世界模板主体的 JSON 架构

`templateBody`（模拟世界模板主体）是 [CreateWorldTemplate](#) 操作的输入参数。此参数是 JSON 格式的字符串。JSON 指定模拟世界模板并包含模拟生成世界时 WorldForge 使用的参数。

下面展示了不同版本的世界模板的架构。

版本 2

以下是版本 2 架构的模板

```
{
  "title": "WorldTemplate",
  "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated world. By default, a single\n\nresidential building with one floor and one room is generated.",
```

```
"type": "object",
"properties": {
  "Version": {
    "title": "Version",
    "type": "string"
  },
  "Buildings": {
    "title": "Buildings",
    "default": [
      {
        "Floors": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1.0,
                  "y": 1.0
                }
              },
              "Ceiling": {
                "Height": 3.0
              },
              "Rooms": [
                {
                  "Type": "Living",
                  "Name": "My_Living_Room",
                  "OriginalName": "My Living Room",
                  "DesiredShape": {
                    "Area": 20.0,
                    "AspectRatio": {
                      "x": 1.0,
                      "y": 1.0
                    }
                  }
                }
              ]
            },
            "DesiredConnections": []
          },
          {
            "Interior": {
              "Doorways": {
                "DoorwaySets": []
              },
              "Flooring": {
                "MaterialSets": []
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

        },
        "Walls": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    }
}
]
}
],
"type": "array",
"items": {
    "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"required": [
    "Version"
],
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AspectRatio": {
        "title": "AspectRatio",
        "type": "object",
        "properties": {
            "x": {
                "title": "X",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            },
            "y": {
                "title": "Y",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            }
        }
    },
    "BuildingTemplate": {
        "title": "BuildingTemplate",
        "type": "object",
        "properties": {
            "name": {
                "title": "Name",
                "type": "string",
                "minLength": 1,
                "maxLength": 64
            },
            "version": {
                "title": "Version",
                "type": "string",
                "minLength": 1,
                "maxLength": 64
            },
            "walls": {
                "title": "Walls",
                "type": "array",
                "minItems": 1,
                "maxItems": 10,
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "materialSet": {
                            "title": "MaterialSet",
                            "type": "string",
                            "minLength": 1,
                            "maxLength": 64
                        },
                        "color": {
                            "title": "Color",
                            "type": "string",
                            "minLength": 1,
                            "maxLength": 64
                        }
                    }
                }
            },
            "furniture": {
                "title": "Furniture",
                "type": "array",
                "minItems": 1,
                "maxItems": 10,
                "items": {
                    "type": "object",
                    "properties": {
                        "arrangement": {
                            "title": "Arrangement",
                            "type": "string",
                            "minLength": 1,
                            "maxLength": 64
                        },
                        "count": {
                            "title": "Count",
                            "type": "number",
                            "minimum": 1,
                            "maximum": 10
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
},

```

```
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanFootprint": {
    "title": "FloorplanFootprint",
    "description": "The desired footprint of this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "DesiredAspectRatio": {
        "title": "Desiredaspectratio",
        "default": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
  "FloorplanCeiling": {
    "title": "FloorplanCeiling",
    "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Height": {
        "title": "Height",
        "default": 3.0,
        "type": "number",
        "minimum": 2.4,
        "maximum": 4.0
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
  "Rectangle": {
    "title": "Rectangle",
    "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect ratio.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Area": {
        "title": "Area",
```

```

        "type": "number"
    },
    "AspectRatio": {
        "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
    }
},
"required": [
    "Area",
    "AspectRatio"
],
"additionalProperties": false
},
"FloorplanRoom": {
    "title": "FloorplanRoom",
    "description": "A description for single room for this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Type": {
            "title": "Type",
            "enum": [
                "Bedroom",
                "Bathroom",
                "Living",
                "Dining",
                "Kitchen",
                "Hallway",
                "Closet"
            ],
            "type": "string"
        },
        "Name": {
            "title": "Name",
            "maxLength": 255,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
            "type": "string"
        },
        "OriginalName": {
            "title": "Originalname",
            "type": "string"
        },
        "DesiredShape": {
            "title": "Desiredshape",
            "default": {

```

```

        "Area": 20.0,
        "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
        }
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/Rectangle"
        }
    ]
},
"required": [
    "Type",
    "Name"
],
"additionalProperties": false
},
"FloorplanConnection": {
    "title": "FloorplanConnection",
    "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent
rooms. A connection can be either a doorway or\nan open space without any walls. Two
rooms cannot both share an interior doorway and an opening.\nThe same two rooms can
have multiple doorways, up to a limit.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Location": {
            "title": "Location",
            "type": "array",
            "items": {
                "type": "string"
            },
            "minItems": 2,
            "maxItems": 2
        },
        "ConnectionType": {
            "title": "Connectiontype",
            "enum": [
                "Doorway",
                "Opening"
            ],
            "type": "string"
        }
    }
}

```

```

    },
    "required": [
        "Location",
        "ConnectionType"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"FloorplanTemplate": {
    "title": "FloorplanTemplate",
    "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly
generated\narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom
and\nliving room are generated with a random doorway or opening connection.\n\nThe
footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The
footprint shape is desired as it is a preference and not\nnguaranteed.\n\nThe ceiling
determines the height of the walls. There are minimum and maximum ceiling heights.
The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired
shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room
types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and
materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are
connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening
\". All rooms are\nnguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the
\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be
attempted as best-effort.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Footprint": {
            "title": "Footprint",
            "default": {
                "DesiredAspectRatio": {
                    "x": 1.0,
                    "y": 1.0
                }
            },
        },
        "allOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/FloorplanFootprint"
            }
        ]
    },
    "Ceiling": {
        "title": "Ceiling",
        "default": {
            "Height": 3.0
        },
    },

```

```

    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanCeiling"
      }
    ],
    "Rooms": {
      "title": "Rooms",
      "default": [
        {
          "Type": "Living",
          "Name": "My_Living_Room",
          "OriginalName": "My Living Room",
          "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
              "x": 1.0,
              "y": 1.0
            }
          }
        }
      ],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
      },
      "minItems": 1,
      "maxItems": 6
    },
    "DesiredConnections": {
      "title": "Desiredconnections",
      "default": [],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
      },
      "minItems": 0,
      "maxItems": 12
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
  "title": "RoomNameList",

```



```
"description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
"type": "object",
"properties": {
  "RoomNames": {
    "title": "Roomnames",
    "type": "array",
    "items": {
      "type": "string"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 6
  }
},
"required": [
  "RoomNames"
],
"additionalProperties": false
},
"RoomTypeList": {
  "title": "RoomTypeList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "RoomTypes": {
      "title": "Roomtypes",
      "type": "array",
      "items": {
        "enum": [
          "Bedroom",
          "Bathroom",
          "Living",
          "Dining",
          "Kitchen",
          "Hallway",
          "Closet"
        ],
        "type": "string"
      },
      "minItems": 1,
      "maxItems": 7
    }
  },
  "required": [
    "RoomTypes"
  ]
}
```

```

    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "RoomPairTargetFilter": {
    "title": "RoomPairTargetFilter",
    "description": "Defines a target set as a pair of rooms. The pairs are defined as
the cross product of two lists\nFrom and To.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "From": {
        "title": "From",
        "anyOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
          },
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
          }
        ]
      },
      "To": {
        "title": "To",
        "anyOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
          },
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
          }
        ]
      }
    },
    "required": [
      "From",
      "To"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "DoorOpenPosition": {
    "title": "DoorOpenPosition",
    "description": "Defines the amount of openness of an InteriorDoor.\n\nThe range
for Percent is [0., 100.]",
    "type": "object",
    "properties": {

```

```

    "Percent": {
      "title": "Percent",
      "default": 100.0,
      "anyOf": [
        {
          "type": "number",
          "minimum": 0.0,
          "maximum": 100.0
        },
        {
          "const": "Random",
          "type": "string"
        }
      ]
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "DoorInitialState": {
    "title": "DoorInitialState",
    "description": "Defines the initial state for an InteriorDoor object\n\nOpenPosition specifies how much the door should be open.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "OpenPosition": {
        "title": "Openposition",
        "default": {
          "Percent": 100.0
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/DoorOpenPosition"
          }
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorDoor": {
    "title": "InteriorDoor",
    "description": "Custom configuration for each Doorway Set.\n\nInitial State of doors includes the ability to configure how much the door should be open in\npercent [0., 100.]",
    "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "InitialState": {
        "title": "Initialstate",
        "default": {
          "OpenPosition": {
            "Percent": 100.0
          }
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/DoorInitialState"
          }
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorDoorwaySet": {
    "title": "InteriorDoorwaySet",
    "description": "A set of doors to randomly assign to a set of interior target elements.\n\nThe target set determines *what room pairs* are receive the doors as specified in `Door`.\nRooms may be targeted by room type or room name.\n\nThe Door customizes the configuration for doors added in the specified target set.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Name": {
        "title": "Name",
        "maxLength": 255,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
        "type": "string"
      },
      "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
          {
            "const": "Target.All",
            "type": "string"
          },
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomPairTargetFilter"
          }
        ]
      }
    }
  },

```

```

    "Door": {
      "title": "Door",
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorDoor"
        },
        {
          "const": null
        }
      ]
    },
    "required": [
      "Name",
      "TargetSet"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorDoorways": {
    "title": "InteriorDoorways",
    "description": "Describes the interior template parameters for all doorways for this floorplan.\nAll doorways not explicitly targeted will have a random door assigned fully opened.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "DoorwaySets": {
        "title": "Doorwaysets",
        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
          "$ref": "#/definitions/InteriorDoorwaySet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 13
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "MaterialSetByMaterialType": {
    "title": "MaterialSetByMaterialType",
    "description": "The set of materials that match any of the material types listed. An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {

```

```

    "MaterialTypes": {
      "title": "Materialtypes",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 1
    },
    "required": [
      "MaterialTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorMaterialSet": {
    "title": "InteriorMaterialSet",
    "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of interior target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the materials in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring. Rooms may be targeted\nby room type or room name.\n\nThe sample set determines *what materials* to randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors.\n\nThe sample set is optional and when not specified (null) materials are\nrandomly selected according to the room type for each room in the target\nset.\n\nA sample set with an empty material set is invalid since all wall\nand flooring targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Name": {
        "title": "Name",
        "maxLength": 255,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
        "type": "string"
      },
      "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
          {
            "const": "Target.All",
            "type": "string"
          },
          {
            "anyOf": [
              {
                "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        },
        {
            "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
        }
    ]
}
]
},
"SampleSet": {
    "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
}
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorFlooring": {
    "title": "InteriorFlooring",
    "description": "Describes the interior template parameters for all floors for  
this floorplan.\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor material  
assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 6
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"InteriorWalls": {
    "title": "InteriorWalls",
    "description": "Describes the interior template parameters for all walls for  
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material  
assigned by room type.",
    "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "MaterialSets": {
        "title": "Materialsets",
        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
          "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 6
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "ModelTypeList": {
    "title": "ModelTypeList",
    "description": "The set of all models matching any of the listed model types.\nAn empty set means zero models to sample/select.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "ModelTypes": {
        "title": "Modeltypes",
        "type": "array",
        "items": {
          "enum": [
            "Baths",
            "BarCabinets",
            "Beds",
            "Bookcases",
            "CoffeeTables",
            "ConsoleTables",
            "CornerCabinets",
            "DeskChairs",
            "Desks",
            "DiningChairs",
            "DiningTables",
            "DishWashers",
            "Dressers",
            "EndAndSideTables",
            "FloorLamps",
            "Fridges",
            "LivingRoomChairs",
            "KitchenIslandsAndCarts",
            "MediaStorage",

```



```

        "Nightstands",
        "Ottomans",
        "Ovens",
        "ServingCarts",
        "Showers",
        "SideboardsAndBuffets",
        "Sofas",
        "Storage",
        "StorageBenches",
        "Toilets",
        "VanityCounters",
        "WashingMachinesAndDryers"
    ],
    "type": "string"
},
"minItems": 0
}
},
"required": [
    "ModelTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
    "title": "FurnitureArrangementSet",
    "description": "Describes the interior template for placing furniture in one
or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name or
room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose and\n
place.\n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after placing\n
furniture.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "maxLength": 255,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
            "type": "string"
        },
        "TargetSet": {
            "title": "Targetset",
            "anyOf": [
                {
                    "const": "Target.All",

```

```

        "type": "string"
    },
    {
        "anyOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
            },
            {
                "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
            }
        ]
    }
],
},
"SampleSet": {
    "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
},
"DesiredSpatialDensity": {
    "title": "Desiredspatialdensity",
    "default": "Moderate",
    "enum": [
        "Sparse",
        "Moderate",
        "Dense"
    ],
    "type": "string"
}
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
    "title": "InteriorFurnishings",
    "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing into
each room\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms that
are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate density.
\ndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "FurnitureArrangements": {
            "title": "Furniturearrangements",

```

```

        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
            "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 6
    }
},
"additionalProperties": false
},
"InteriorTemplate": {
    "title": "InteriorTemplate",
    "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes and
furnishings for\nthis floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Doorways": {
            "title": "Doorways",
            "default": {
                "DoorwaySets": []
            },
            "allOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/InteriorDoorways"
                }
            ]
        },
        "Flooring": {
            "title": "Flooring",
            "default": {
                "MaterialSets": []
            },
            "allOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
                }
            ]
        },
        "Walls": {
            "title": "Walls",
            "default": {
                "MaterialSets": []
            },

```

```

    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
      }
    ],
  },
  "Furniture": {
    "title": "Furniture",
    "default": {
      "FurnitureArrangements": []
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
      }
    ]
  },
  "additionalProperties": false
},
"FloorTemplate": {
  "title": "FloorTemplate",
  "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a
single residential room\nof a randomy type and size, and the interior is randomly
furnished.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Floorplan": {
      "title": "Floorplan",
      "default": {
        "Footprint": {
          "DesiredAspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        },
        "Ceiling": {
          "Height": 3.0
        },
        "Rooms": [
          {
            "Type": "Living",
            "Name": "My_Living_Room",
            "OriginalName": "My Living Room",

```

```

        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    ],
    "DesiredConnections": [],
},
"allOf": [
    {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
    }
]
},
"Interior": {
    "title": "Interior",
    "default": {
        "Doorways": {
            "DoorwaySets": []
        },
        "Flooring": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Walls": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
        }
    ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",

```

```

    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one
residential floor.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floors": {
            "title": "Floors",
            "default": [
                {
                    "Floorplan": {
                        "Footprint": {
                            "DesiredAspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        },
                    },
                    "Ceiling": {
                        "Height": 3.0
                    },
                    "Rooms": [
                        {
                            "Type": "Living",
                            "Name": "My_Living_Room",
                            "OriginalName": "My Living Room",
                            "DesiredShape": {
                                "Area": 20.0,
                                "AspectRatio": {
                                    "x": 1.0,
                                    "y": 1.0
                                }
                            }
                        }
                    ],
                    "DesiredConnections": []
                },
            ],
            "Interior": {
                "Doorways": {
                    "DoorwaySets": []
                },
                "Flooring": {
                    "MaterialSets": []
                },
                "Walls": {
                    "MaterialSets": []
                }
            },
        }
    }
}

```

```

        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    },
    ],
    "type": "array",
    "items": {
        "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false
}
}
}

```

版本 1

以下是版本 1 架构的模板。

```

{
  "title": "WorldTemplate",
  "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated world. By default, a single\nresidential building with one floor and one room is generated.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Version": {
      "title": "Version",
      "default": "1",
      "type": "string"
    },
    "Buildings": {
      "title": "Buildings",
      "default": [
        {
          "Floors": [
            {
              "Floorplan": {
                "Footprint": {
                  "DesiredAspectRatio": {

```

```
        "x": 1.0,
        "y": 1.0
    }
},
"Ceiling": {
    "Height": 3.0
},
"Rooms": [
    {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    },
    {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
            "Area": 20.0,
            "AspectRatio": {
                "x": 1.0,
                "y": 1.0
            }
        }
    }
],
"DesiredConnections": [],
},
"Interior": {
    "Flooring": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
        "FurnitureArrangements": []
    }
}
```



```

        }
      ]
    }
  ],
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
  "AspectRatio": {
    "title": "AspectRatio",
    "type": "object",
    "properties": {
      "x": {
        "title": "X",
        "default": 1,
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
      },
      "y": {
        "title": "Y",
        "default": 1,
        "minimum": 1,
        "maximum": 4,
        "type": "number"
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorplanFootprint": {
    "title": "FloorplanFootprint",
    "description": "The desired footprint of this floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "DesiredAspectRatio": {
        "title": "Desiredaspectratio",
        "default": {
          "x": 1.0,

```

```

        "y": 1.0
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
        }
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanCeiling": {
  "title": "FloorplanCeiling",
  "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Height": {
      "title": "Height",
      "default": 3.0,
      "type": "number",
      "minimum": 2.4,
      "maximum": 4.0
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"Rectangle": {
  "title": "Rectangle",
  "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect ratio.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Area": {
      "title": "Area",
      "type": "number"
    },
    "AspectRatio": {
      "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
    }
  },
  "required": [
    "Area",
    "AspectRatio"
  ],
  "additionalProperties": false
}

```

```
},
"FloorplanRoom": {
  "title": "FloorplanRoom",
  "description": "A description for single room for this floorplan.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Type": {
      "title": "Type",
      "enum": [
        "Bedroom",
        "Bathroom",
        "Living",
        "Dining",
        "Kitchen",
        "Hallway",
        "Closet"
      ],
      "type": "string"
    },
    "Name": {
      "title": "Name",
      "type": "string"
    }
  },
  "DesiredShape": {
    "title": "Desiredshape",
    "default": {
      "Area": 20.0,
      "AspectRatio": {
        "x": 1.0,
        "y": 1.0
      }
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/Rectangle"
      }
    ]
  },
  "required": [
    "Type",
    "Name"
  ],
  "additionalProperties": false
}
```

```

    },
    "FloorplanConnection": {
      "title": "FloorplanConnection",
      "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent
rooms. A connection can be either a doorway or \nan open space without any walls. Two
rooms cannot both share an interior doorway and an opening. \nThe same two rooms can
have multiple doorways, up to a limit.",
      "type": "object",
      "properties": {
        "Location": {
          "title": "Location",
          "type": "array",
          "items": {
            "type": "string"
          },
          "minItems": 2,
          "maxItems": 2
        },
        "ConnectionType": {
          "title": "Connectiontype",
          "enum": [
            "Doorway",
            "Opening"
          ],
          "type": "string"
        }
      },
      "required": [
        "Location",
        "ConnectionType"
      ],
      "additionalProperties": false
    },
    "FloorplanTemplate": {
      "title": "FloorplanTemplate",
      "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly
generated \narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom
and \nliving room are generated with a random doorway or opening connection. \n\nThe
footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The
footprint shape is desired as it is a preference and not\nguaranteed.\n\nThe ceiling
determines the height of the walls. There are minimum and\nmaximum ceiling heights.
The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired
shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room
types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and

```

```

materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are
connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening
\". All rooms are\nnguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the
\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be
attempted as best-effort.\",
  \"type\": \"object\",
  \"properties\": {
    \"Footprint\": {
      \"title\": \"Footprint\",
      \"default\": {
        \"DesiredAspectRatio\": {
          \"x\": 1.0,
          \"y\": 1.0
        }
      },
      \"allOf\": [
        {
          \"$ref\": \"#/definitions/FloorplanFootprint\"
        }
      ]
    },
    \"Ceiling\": {
      \"title\": \"Ceiling\",
      \"default\": {
        \"Height\": 3.0
      },
      \"allOf\": [
        {
          \"$ref\": \"#/definitions/FloorplanCeiling\"
        }
      ]
    },
    \"Rooms\": {
      \"title\": \"Rooms\",
      \"default\": [
        {
          \"Type\": \"Living\",
          \"Name\": \"My Living Room\",
          \"DesiredShape\": {
            \"Area\": 20.0,
            \"AspectRatio\": {
              \"x\": 1.0,
              \"y\": 1.0
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        }
      },
      {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
    "type": "array",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
    },
    "minItems": 1,
    "maxItems": 6
  },
  "DesiredConnections": {
    "title": "Desiredconnections",
    "default": [],
    "type": "array",
    "items": {
      "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
    },
    "minItems": 0,
    "maxItems": 12
  }
},
"additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
  "title": "RoomNameList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "RoomNames": {
      "title": "Roomnames",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      }
    }
  }
}

```

```

        }
    }
},
"required": [
    "RoomNames"
],
"additionalProperties": false
},
"RoomTypeList": {
    "title": "RoomTypeList",
    "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "RoomTypes": {
            "title": "Roomtypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "enum": [
                    "Bedroom",
                    "Bathroom",
                    "Living",
                    "Dining",
                    "Kitchen",
                    "Hallway",
                    "Closet"
                ],
                "type": "string"
            }
        }
    }
},
"required": [
    "RoomTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"MaterialSetByMaterialType": {
    "title": "MaterialSetByMaterialType",
    "description": "The set of materials that match any of the material types listed.  
An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialTypes": {
            "title": "Materialtypes",
            "type": "array",

```

```

        "items": {
            "type": "string"
        },
        "minItems": 1
    }
},
"required": [
    "MaterialTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorMaterialSet": {
    "title": "InteriorMaterialSet",
    "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of interior
target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the materials
in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring. Rooms may be
targeted \nby room type or room name. \n\nThe sample set determines *what materials*
to randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors. \n\nThe sample set is
optional and when not specified (null) materials are\nrandomly selected according to
the room type for each room in the target\nset.\n\nA sample set with an empty material
set is invalid since all wall \nand flooring targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "type": "string"
        },
        "TargetSet": {
            "title": "Targetset",
            "anyOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
                }
            ]
        },
        "SampleSet": {
            "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
        }
    },
    "required": [
        "Name",

```



```

    "TargetSet"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"InteriorFlooring": {
  "title": "InteriorFlooring",
  "description": "Describes the interior template parameters for all floors for
this floorplan.\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor material
assigned by room type.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "MaterialSets": {
      "title": "Materialsets",
      "default": [],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
      },
      "minItems": 0,
      "maxItems": 6
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"InteriorWalls": {
  "title": "InteriorWalls",
  "description": "Describes the interior template parameters for all walls for
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material
assigned by room type.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "MaterialSets": {
      "title": "Materialsets",
      "default": [],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
      },
      "minItems": 0,
      "maxItems": 6
    }
  },
  "additionalProperties": false
},

```

```

"ModelTypeList": {
  "title": "ModelTypeList",
  "description": "The set of all models matching any of the listed model types.\nAn empty set means zero models to sample/select.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "ModelTypes": {
      "title": "Modeltypes",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 0
    }
  },
  "required": [
    "ModelTypes"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
  "title": "FurnitureArrangementSet",
  "description": "Describes the interior template for placing furniture in one or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name or room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose and\n place. \n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after placing\n furniture.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Name": {
      "title": "Name",
      "type": "string"
    },
    "TargetSet": {
      "title": "Targetset",
      "anyOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
        },
        {
          "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
        }
      ]
    }
  },

```

```

    "SampleSet": {
      "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
    },
    "DesiredSpatialDensity": {
      "title": "Desiredspatialdensity",
      "default": "Moderate",
      "enum": [
        "Sparse",
        "Moderate",
        "Dense"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "Name",
    "TargetSet"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
  "title": "InteriorFurnishings",
  "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing into
each room\n\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms that
are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate density.
\ndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "FurnitureArrangements": {
      "title": "Furniturearrangements",
      "default": [],
      "type": "array",
      "items": {
        "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
      },
      "minItems": 0,
      "maxItems": 6
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"InteriorTemplate": {
  "title": "InteriorTemplate",

```

```
    "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes and
furnishings for\nthis floorplan.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Flooring": {
        "title": "Flooring",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
          }
        ]
      },
      "Walls": {
        "title": "Walls",
        "default": {
          "MaterialSets": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
          }
        ]
      },
      "Furniture": {
        "title": "Furniture",
        "default": {
          "FurnitureArrangements": []
        },
        "allOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
          }
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "FloorTemplate": {
    "title": "FloorTemplate",
```

```

    "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a
single residential room\nof a randomy type and size, and the interior is randomly
furnished.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floorplan": {
            "title": "Floorplan",
            "default": {
                "Footprint": {
                    "DesiredAspectRatio": {
                        "x": 1.0,
                        "y": 1.0
                    }
                },
                "Ceiling": {
                    "Height": 3.0
                },
                "Rooms": [
                    {
                        "Type": "Living",
                        "Name": "My Living Room",
                        "DesiredShape": {
                            "Area": 20.0,
                            "AspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    },
                    {
                        "Type": "Bedroom",
                        "Name": "My Bedroom",
                        "DesiredShape": {
                            "Area": 20.0,
                            "AspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    }
                ],
                "DesiredConnections": []
            },
            "allOf": [

```

```

        {
            "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
        }
    ],
    },
    "Interior": {
        "title": "Interior",
        "default": {
            "Flooring": {
                "MaterialSets": []
            },
            "Walls": {
                "MaterialSets": []
            },
            "Furniture": {
                "FurnitureArrangements": []
            }
        },
        "allOf": [
            {
                "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
            }
        ]
    },
    },
    "additionalProperties": false
},
"BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",
    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one residential floor.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floors": {
            "title": "Floors",
            "default": [
                {
                    "Floorplan": {
                        "Footprint": {
                            "DesiredAspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    }
                }
            ]
        }
    },
    },

```

```
    "Ceiling": {
      "Height": 3.0
    },
    "Rooms": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      },
      {
        "Type": "Bedroom",
        "Name": "My Bedroom",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ],
    "DesiredConnections": [],
  },
  "Interior": {
    "Flooring": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
      "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
      "FurnitureArrangements": []
    }
  }
},
"type": "array",
"items": {
```

```
        "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
      },
      "minItems": 1,
      "maxItems": 1
    }
  },
  "additionalProperties": false
}
}
```

JSON 格式的示例世界模板

templateBody (模拟世界模板主体) 是 [CreateWorldTemplate](#) API 的输入参数。此参数是 JSON 格式的字符串。JSON 指定模拟世界模板并包含模拟生成世界时 WorldForge 使用的参数。

本节包含模拟世界模板主体的示例。

主题

- [一居室房子](#)
- [只有一个房间](#)
- [两个房间](#)

一居室房子

例如，以下示例指定了一套一居室房屋。它规定了室内材料和家具。

```
{
  "name": "OneBedroomHouse",
  "templateBody": {
    "Version": "2",
    "Buildings": [
      {
        "Floors": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1,
                  "y": 1
```



```
    }
  },
  "Ceiling": {
    "Height": 3
  },
  "Rooms": [
    {
      "Type": "Bedroom",
      "Name": "Bedroom",
      "DesiredShape": {
        "Area": 25,
        "AspectRatio": {
          "x": 1,
          "y": 1.2
        }
      }
    },
    {
      "Type": "Living",
      "Name": "Living room",
      "DesiredShape": {
        "Area": 30,
        "AspectRatio": {
          "x": 1,
          "y": 1.5
        }
      }
    },
    {
      "Type": "Bathroom",
      "Name": "Bathroom",
      "DesiredShape": {
        "Area": 10,
        "AspectRatio": {
          "x": 1,
          "y": 1.5
        }
      }
    },
    {
      "Type": "Kitchen",
      "Name": "Kitchen",
      "DesiredShape": {
        "Area": 15,
```

```

        "AspectRatio": {
            "x": 1.5,
            "y": 1
        }
    }
},
],
"DesiredConnections": [
    {
        "Location": [
            "Bathroom",
            "Living room"
        ],
        "ConnectionType": "Doorway"
    },
    {
        "Location": [
            "Living room",
            "Kitchen"
        ],
        "ConnectionType": "Opening"
    },
    {
        "Location": [
            "Bedroom",
            "Living room"
        ],
        "ConnectionType": "Doorway"
    }
],
},
"Interior": {
    "Flooring": {
        "MaterialSets": [
            {
                "Name": "Floorboard room types",
                "TargetSet": {
                    "RoomTypes": [
                        "Kitchen"
                    ]
                },
                "SampleSet": {
                    "MaterialTypes": [
                        "Floorboards"
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}

```

```

        ]
      }
    },
    {
      "Name": "Carpet room types",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [
          "Living",
          "Bedroom"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Carpet"
        ]
      }
    },
    {
      "Name": "Bathroom",
      "TargetSet": {
        "RoomNames": [
          "Bathroom"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Parquetry"
        ]
      }
    }
  ]
},
"Walls": {
  "MaterialSets": [
    {
      "Name": "Brick room types",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [
          "Living"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Brick"

```

```

        ]
      }
    },
    {
      "Name": "Tiles room types",
      "TargetSet": {
        "RoomTypes": [
          "Bathroom"
        ]
      },
      "SampleSet": {
        "MaterialTypes": [
          "Tiles"
        ]
      }
    }
  ],
  "Furniture": {
    "FurnitureArrangements": [
      {
        "Name": "Dense furniture room types",
        "TargetSet": {
          "RoomTypes": [
            "Living",
            "Bedroom",
            "Kitchen",
            "Bathroom"
          ]
        },
        "DesiredSpatialDensity": "Dense"
      }
    ]
  }
}

```

只有一个房间

例如，以下示例指定了一套一居室房屋。它规定了室内家具。

```
{
  "Version": "2",
  "Buildings": [
    {
      "Floors": [
        {
          "Floorplan": {
            "Footprint": {
              "DesiredAspectRatio": {
                "x": 1,
                "y": 1
              }
            },
            "Ceiling": {
              "Height": 3
            },
            "Rooms": [
              {
                "Type": "Bedroom",
                "Name": "Bedroom",
                "DesiredShape": {
                  "Area": 40,
                  "AspectRatio": {
                    "x": 1,
                    "y": 1.61
                  }
                }
              }
            ],
            "DesiredConnections": []
          },
          "Interior": {
            "Furniture": {
              "FurnitureArrangements": [
                {
                  "Name": "Bedroom furniture",
                  "TargetSet": {
                    "RoomNames": [
                      "Bedroom"
                    ]
                  }
                }
              ]
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  "DesiredSpatialDensity": "Dense"
}
]
}
}
}
]
}
]
}
}

```

两个房间

例如，以下示例指定了一套一居室房屋。仿真 WorldForge 可确定细节，包括地板材料、墙面材料、家具放置和连接。

```

{
  "name": "TwoRooms",
  "templateBody": {
    "Version": "2",
    "Buildings": [
      {
        "Floors": [
          {
            "Floorplan": {
              "Footprint": {
                "DesiredAspectRatio": {
                  "x": 1,
                  "y": 1
                }
              },
            },
            "Ceiling": {
              "Height": 3
            },
            "Rooms": [
              {
                "Type": "Living",
                "Name": "Living room",
                "DesiredShape": {
                  "Area": 30,
                  "AspectRatio": {

```

```
        "x": 1,
        "y": 1.5
      }
    },
    {
      "Type": "Dining",
      "Name": "Dining room",
      "DesiredShape": {
        "Area": 30,
        "AspectRatio": {
          "x": 1,
          "y": 1.5
        }
      }
    }
  ],
  "DesiredConnections": []
},
"Interior": {}
}
]
}
]
```

管理模拟世界模板

此部分提供了有关如何创建和管理模拟作业批处理的信息。您可以使用模拟世界模板来指定模拟如何 WorldForge 生成世界。您可以指定房间的数量、连接方式、家具以及用于室内元素的材料类型。

要了解有关模拟世界模板的更多信息，请从 [了解模拟世界模板](#) 开始。您还可以查看描述模拟世界模板的 JSON `templateBody`。有关更多信息，请参阅 [模拟世界模板主体的 JSON 架构](#)。

主题

- [创建模拟世界模板](#)
- [查看模拟世界模板](#)
- [修改模拟世界模板](#)
- [删除模拟世界模板](#)

- [模拟世界模板版本、功能和变更](#)

创建模拟世界模板

创建模拟世界模板以指定模拟如何 WorldForge 生成世界。模拟世界模板完成后，创建世界生成作业以生成具有不同房间和内部配置的世界。

您可以从示例模板、保存的模板或从头开始创建模拟世界模板。创建模板后，您可以修改平面图、室内装饰和其他细节。有关修改模拟世界模板的更多信息，请参阅 [修改模拟世界模板](#)。

创建模拟世界模板

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

创建模拟世界模板

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在 AWS RoboMaker 主机上，展开左 WorldForge 侧的模拟，然后选择世界模板。
3. 在世界模板 页面上，选择 创建模板。
4. 在 创建模板 页面上，选择其中一个模板选项。您可以选择一个预配置的示例模板，克隆并修改已保存的模板，或者使用默认世界从头开始。
5. 在 模板详情页面的左上角，选择 重命名，然后为模板指定名称。
6. （可选）自定义平面图和内部细节。有关更多信息，请参阅 [了解模拟世界模板](#)。
7. 在 模板详情页面上，选择 保存并退出。

Using the AWS CLI

Example

您也可以使用 AWS CLI 更新模拟世界模板。首先，创建一个 JSON 文档，指定模拟 WorldForge 生成的世界。接下来，使用 `create-world-template` 创建模拟世界模板。

例如，以下 JSON 文档指定了一套一居室房屋。

```
{
```



```

    "title": "WorldTemplate",
    "description": "The top-level template for parameterizing a randomly generated
world. By default, a single\nresidential building with one floor and one room is
generated.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Version": {
            "title": "Version",
            "default": "1",
            "type": "string"
        },
        "Buildings": {
            "title": "Buildings",
            "default": [
                {
                    "Floors": [
                        {
                            "Floorplan": {
                                "Footprint": {
                                    "DesiredAspectRatio": {
                                        "x": 1.0,
                                        "y": 1.0
                                    }
                                },
                                "Ceiling": {
                                    "Height": 3.0
                                },
                                "Rooms": [
                                    {
                                        "Type": "Living",
                                        "Name": "My Living Room",
                                        "DesiredShape": {
                                            "Area": 20.0,
                                            "AspectRatio": {
                                                "x": 1.0,
                                                "y": 1.0
                                            }
                                        }
                                    }
                                ],
                                "DesiredConnections": []
                            },
                            "Interior": {
                                "Flooring": {

```

```

        "MaterialSets": []
    },
    "Walls": {
        "MaterialSets": []
    },
    "Furniture": {
        "FurnitureArrangements": []
    }
}
]
}
],
"type": "array",
"items": {
    "$ref": "#/definitions/BuildingTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false,
"definitions": {
    "AspectRatio": {
        "title": "AspectRatio",
        "type": "object",
        "properties": {
            "x": {
                "title": "X",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            },
            "y": {
                "title": "Y",
                "default": 1,
                "minimum": 1,
                "maximum": 4,
                "type": "number"
            }
        }
    },
    "additionalProperties": false
},

```

```

"FloorplanFootprint": {
  "title": "FloorplanFootprint",
  "description": "The desired footprint of this floorplan.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "DesiredAspectRatio": {
      "title": "Desiredaspectratio",
      "default": {
        "x": 1.0,
        "y": 1.0
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
        }
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanCeiling": {
  "title": "FloorplanCeiling",
  "description": "The height of the ceiling for this floorplan in metres.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Height": {
      "title": "Height",
      "default": 3.0,
      "type": "number",
      "minimum": 2.4,
      "maximum": 4.0
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"Rectangle": {
  "title": "Rectangle",
  "description": "A rectangle defined by area in square metres and aspect
ratio.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Area": {
      "title": "Area",
      "type": "number"
    }
  }
}

```

```

    },
    "AspectRatio": {
      "$ref": "#/definitions/AspectRatio"
    }
  },
  "required": [
    "Area",
    "AspectRatio"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanRoom": {
  "title": "FloorplanRoom",
  "description": "A description for single room for this floorplan.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Type": {
      "title": "Type",
      "enum": [
        "Bedroom",
        "Bathroom",
        "Living",
        "Dining",
        "Kitchen",
        "Hallway",
        "Closet"
      ],
      "type": "string"
    },
    "Name": {
      "title": "Name",
      "maxLength": 255,
      "minLength": 1,
      "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
      "type": "string"
    },
    "DesiredShape": {
      "title": "Desiredshape",
      "default": {
        "Area": 20.0,
        "AspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/Rectangle"
      }
    ]
  },
  "required": [
    "Type",
    "Name"
  ],
  "additionalProperties": false
},
"FloorplanConnection": {
  "title": "FloorplanConnection",
  "description": "Describes the desired layout of the rooms and their adjacent
rooms. A connection can be either a doorway or \nan open space without any walls.
Two rooms cannot both share an interior doorway and an opening. \nThe same two
rooms can have multiple doorways, up to a limit.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Location": {
      "title": "Location",
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "string"
      },
      "minItems": 2,
      "maxItems": 2
    },
    "ConnectionType": {
      "title": "Connectiontype",
      "enum": [
        "Doorway",
        "Opening"
      ],
      "type": "string"
    }
  },
  "required": [
    "Location",
    "ConnectionType"
  ],

```

```
"additionalProperties": false
},
"FloorplanTemplate": {
  "title": "FloorplanTemplate",
  "description": "The top-level floorplan template that parameterizes the randomly generated \narchitectural layout. By default, a residential floorplan with bedroom and \nliving room are generated with a random doorway or opening connection. \n\nThe footprint contributes to the overall shape of the floor layout along\nwith rooms. The footprint shape is desired as it is a preference and not \nguaranteed.\n\nThe ceiling determines the height of the walls. There are minimum and\nmaximum ceiling heights. The ceiling height is guaranteed.\n\nRooms are required. Each room has a desired shape. Together, the room\nshapes and footprint determine floor layout. The room types contribute to\nthe layout and are used when randomly selecting furniture and materials for\nthe walls and floors.\n\nDesiredConnections are optional. Two rooms are connected if they share a\nwall and doorway or adjacent without any wall aka \"opening\". All rooms are\nguaranteed to be connected randomly if they are not specified in the\nconnections list. Connections that are specified are _not_ guaranteed but\nwill be attempted as best-effort.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Footprint": {
      "title": "Footprint",
      "default": {
        "DesiredAspectRatio": {
          "x": 1.0,
          "y": 1.0
        }
      },
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanFootprint"
      }
    ]
  },
  "Ceiling": {
    "title": "Ceiling",
    "default": {
      "Height": 3.0
    },
    "allOf": [
      {
        "$ref": "#/definitions/FloorplanCeiling"
      }
    ]
  }
}
```

```

    ]
  },
  "Rooms": {
    "title": "Rooms",
    "default": [
      {
        "Type": "Living",
        "Name": "My Living Room",
        "DesiredShape": {
          "Area": 20.0,
          "AspectRatio": {
            "x": 1.0,
            "y": 1.0
          }
        }
      }
    ]
  },
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/FloorplanRoom"
  },
  "minItems": 1,
  "maxItems": 6
},
"DesiredConnections": {
  "title": "Desiredconnections",
  "default": [],
  "type": "array",
  "items": {
    "$ref": "#/definitions/FloorplanConnection"
  },
  "minItems": 0,
  "maxItems": 12
},
"additionalProperties": false
},
"RoomNameList": {
  "title": "RoomNameList",
  "description": "The set of all rooms matching any of the listed room names.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "RoomNames": {
      "title": "Roomnames",

```

```

        "type": "array",
        "items": {
            "type": "string"
        },
        "minItems": 1,
        "maxItems": 6
    }
},
"required": [
    "RoomNames"
],
"additionalProperties": false
},
"RoomTypeList": {
    "title": "RoomTypeList",
    "description": "The set of all rooms matching any of the listed room types.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "RoomTypes": {
            "title": "Roomtypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "enum": [
                    "Bedroom",
                    "Bathroom",
                    "Living",
                    "Dining",
                    "Kitchen",
                    "Hallway",
                    "Closet"
                ],
                "type": "string"
            },
            "minItems": 1,
            "maxItems": 7
        }
    },
    "required": [
        "RoomTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"MaterialSetByMaterialType": {
    "title": "MaterialSetByMaterialType",

```



```

    "description": "The set of materials that match any of the material types
listed. An empty\nset is invalid since all targets require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "MaterialTypes": {
        "title": "Materialtypes",
        "type": "array",
        "items": {
          "type": "string"
        },
        "minItems": 1
      }
    },
    "required": [
      "MaterialTypes"
    ],
    "additionalProperties": false
  },
  "InteriorMaterialSet": {
    "title": "InteriorMaterialSet",
    "description": "A set of sample materials to randomly assign to a set of
interior target elements.\n\nThe target set determines *what rooms* receive the
materials in the sample\nset. The targets in a room are the walls and flooring.
Rooms may be targeted\nby room type or room name.\n\nThe sample set determines
*what materials* to randomly select for the\ntarget rooms' walls and floors.\n
\nThe sample set is optional and when not specified (null) materials are\nrandomly
selected according to the room type for each room in the target\nset.\n\nA sample
set with an empty material set is invalid since all wall\nand flooring targets
require materials.",
    "type": "object",
    "properties": {
      "Name": {
        "title": "Name",
        "maxLength": 255,
        "minLength": 1,
        "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
        "type": "string"
      },
      "TargetSet": {
        "title": "Targetset",
        "anyOf": [
          {
            "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        {
            "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
        }
    ],
    "SampleSet": {
        "$ref": "#/definitions/MaterialSetByMaterialType"
    },
    "required": [
        "Name",
        "TargetSet"
    ],
    "additionalProperties": false
},
"InteriorFlooring": {
    "title": "InteriorFlooring",
    "description": "Describes the interior template parameters for all floors
for this floorplan.\nAll floors not explicitly targeted will have a random floor
material assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 6
        }
    },
    "additionalProperties": false
},
"InteriorWalls": {
    "title": "InteriorWalls",
    "description": "Describes the interior template parameters for all walls for
this floorplan.\nAll walls not explicitly targeted will have a random wall material
assigned by room type.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "MaterialSets": {
            "title": "Materialsets",

```

```

        "default": [],
        "type": "array",
        "items": {
            "$ref": "#/definitions/InteriorMaterialSet"
        },
        "minItems": 0,
        "maxItems": 6
    }
},
"additionalProperties": false
},
"ModelTypeList": {
    "title": "ModelTypeList",
    "description": "The set of all models matching any of the listed model types.
\nAn empty set means zero models to sample/select.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "ModelTypes": {
            "title": "Modeltypes",
            "type": "array",
            "items": {
                "enum": [
                    "Baths",
                    "BarCabinets",
                    "Beds",
                    "Bookcases",
                    "CoffeeTables",
                    "ConsoleTables",
                    "CornerCabinets",
                    "DeskChairs",
                    "Desks",
                    "DiningChairs",
                    "DiningTables",
                    "DishWashers",
                    "Dressers",
                    "EndAndSideTables",
                    "FloorLamps",
                    "Fridges",
                    "LivingRoomChairs",
                    "KitchenIslandsAndCarts",
                    "MediaStorage",
                    "Nightstands",
                    "Ottomans",
                    "Ovens",

```

```

        "ServingCarts",
        "Showers",
        "SideboardsAndBuffets",
        "Sofas",
        "Storage",
        "StorageBenches",
        "Toilets",
        "VanityCounters",
        "WashingMachinesAndDryers"
    ],
    "type": "string"
},
"minItems": 0
}
},
"required": [
    "ModelTypes"
],
"additionalProperties": false
},
"FurnitureArrangementSet": {
    "title": "FurnitureArrangementSet",
    "description": "Describes the interior template for placing furniture in one
or more rooms.\n\n- TargetSet is the set of rooms to furnish, filter by room name
or room\n type.\n- SampleSet is a set of all furnishing models to randomly choose
and\n place.\n- DesiredSpatialDensity is the desired level of free space after
placing\n furniture.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Name": {
            "title": "Name",
            "maxLength": 255,
            "minLength": 1,
            "pattern": "^[a-zA-Z0-9_\\- ]*$",
            "type": "string"
        },
        "TargetSet": {
            "title": "Targetset",
            "anyOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomNameList"
                },
                {
                    "$ref": "#/definitions/RoomTypeList"
                }
            ]
        }
    }
}

```

```

        }
    ]
},
"SampleSet": {
    "$ref": "#/definitions/ModelTypeList"
},
"DesiredSpatialDensity": {
    "title": "Desiredspatialdensity",
    "default": "Moderate",
    "enum": [
        "Sparse",
        "Moderate",
        "Dense"
    ],
    "type": "string"
}
},
"required": [
    "Name",
    "TargetSet"
],
"additionalProperties": false
},
"InteriorFurnishings": {
    "title": "InteriorFurnishings",
    "description": "Describes the types of furniture models for randomly placing
into each room\n\nin the world. Rooms are targeted by room type or room name. Rooms
that are\nnot targeted are furnished at random by their room type with moderate
density.\ndensity. For an empty room, specify an empty sample set.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "FurnitureArrangements": {
            "title": "Furniturearrangements",
            "default": [],
            "type": "array",
            "items": {
                "$ref": "#/definitions/FurnitureArrangementSet"
            },
            "minItems": 0,
            "maxItems": 6
        }
    }
},
"additionalProperties": false
},

```

```

"InteriorTemplate": {
  "title": "InteriorTemplate",
  "description": "Top-level template for parameterizing the interior finishes
and furnishings for\nthis floorplan.",
  "type": "object",
  "properties": {
    "Flooring": {
      "title": "Flooring",
      "default": {
        "MaterialSets": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorFlooring"
        }
      ]
    },
    "Walls": {
      "title": "Walls",
      "default": {
        "MaterialSets": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorWalls"
        }
      ]
    },
    "Furniture": {
      "title": "Furniture",
      "default": {
        "FurnitureArrangements": []
      },
      "allOf": [
        {
          "$ref": "#/definitions/InteriorFurnishings"
        }
      ]
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"FloorTemplate": {
  "title": "FloorTemplate",

```

```

    "description": "Describes a single floor within a building. Defaults to a
single residential room\nof a randomy type and size, and the interior is randomly
furnished.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floorplan": {
            "title": "Floorplan",
            "default": {
                "Footprint": {
                    "DesiredAspectRatio": {
                        "x": 1.0,
                        "y": 1.0
                    }
                },
                "Ceiling": {
                    "Height": 3.0
                },
                "Rooms": [
                    {
                        "Type": "Living",
                        "Name": "My Living Room",
                        "DesiredShape": {
                            "Area": 20.0,
                            "AspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    }
                ],
                "DesiredConnections": []
            },
            "allOf": [
                {
                    "$ref": "#/definitions/FloorplanTemplate"
                }
            ]
        },
        "Interior": {
            "title": "Interior",
            "default": {
                "Flooring": {
                    "MaterialSets": []
                },

```

```

        "Walls": {
            "MaterialSets": []
        },
        "Furniture": {
            "FurnitureArrangements": []
        }
    },
    "allOf": [
        {
            "$ref": "#/definitions/InteriorTemplate"
        }
    ]
}
},
"additionalProperties": false
},
"BuildingTemplate": {
    "title": "BuildingTemplate",
    "description": "Describes a building to be randomly generated. Defaults to one residential floor.",
    "type": "object",
    "properties": {
        "Floors": {
            "title": "Floors",
            "default": [
                {
                    "Floorplan": {
                        "Footprint": {
                            "DesiredAspectRatio": {
                                "x": 1.0,
                                "y": 1.0
                            }
                        }
                    },
                    "Ceiling": {
                        "Height": 3.0
                    }
                }
            ],
            "Rooms": [
                {
                    "Type": "Living",
                    "Name": "My Living Room",
                    "DesiredShape": {
                        "Area": 20.0,
                        "AspectRatio": {
                            "x": 1.0,

```



```

        "y": 1.0
      }
    }
  ],
  "DesiredConnections": [],
},
"Interior": {
  "Flooring": {
    "MaterialSets": []
  },
  "Walls": {
    "MaterialSets": []
  },
  "Furniture": {
    "FurnitureArrangements": []
  }
}
],
"type": "array",
"items": {
  "$ref": "#/definitions/FloorTemplate"
},
"minItems": 1,
"maxItems": 1
}
},
"additionalProperties": false
}
}
}

```

如果您将 JSON 保存到名为的文件中 `one-bedroom-house.json`，则可以将其与一起使用 AWS CLI 来创建模拟世界模板：

```
$ aws robomaker create-world-template --template my-simulation-world-template-arn --template-body file://one-bedroom-house.json
```

查看模拟世界模板

查看有关模拟世界模板的详细信息。

查看模拟世界模板的详细信息

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择模拟 WorldForge，然后选择世界模板。
3. 选择模拟世界模板的 ID 以查看其详细信息，包括其平面图和内饰。您也可以从细节视图生成世界。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例使用列 `list-world-templates` 出现有模板，然后使用 `describe-world-template` 和 `get-world-template-body` 查看模拟世界模板的详细信息。

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker describe-world-template --template my-simulation-world-template-arn
$ aws robomaker get-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
```

修改模拟世界模板

选择楼层平面图，在平面图中自定义房间的数量和类型以及房间之间的连接。选择室内装饰来定制地板、墙壁和家具。

修改模拟世界模板

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

修改模拟世界模板

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。

2. 在 AWS RoboMaker 主机上，展开左侧导航窗格 WorldForge 中的模拟，然后选择世界模板。
3. 在 World templates 页面上，选择要修改的模拟世界模板。
4. 选择要修改的每个元素旁边的 编辑 或 覆盖。有关模拟世界模板组件的更多信息，请参阅 [了解模拟世界模板](#)。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例用于列 list-world-templates 出现有模板，然后用于 describe-world-template 查看模拟世界模板的详细信息并 get-world-template-body 检索模板正文 JSON 并将其写入文件。

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker describe-world-template --template my-simulation-world-template-arn
$ aws robomaker get-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
  --output json > myTemplateBody.json
$ aws robomaker update-world-template-body --template my-simulation-world-template-arn
  --template-body file://myTemplateBody.json
```

删除模拟世界模板

当您不再需要某个模拟世界模板时，可以将其删除。

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择模拟 WorldForge，然后选择世界模板。
3. 依次选择模拟世界模板的 ID、模板操作、删除，然后在对话框中选择 删除以确认删除。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例使用列 `list-world-templates` 出现有模板，然后使用它 `delete-world-template` 来删除模拟世界模板。

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker delete-world-template --template my-simulation-world-template-arn
```

模拟世界模板版本、功能和变更

AWS RoboMaker Simulation WorldForge 发布了世界模板的新版本。您可以使用这些模板中的新功能和改进来创建更适合您的用例的世界。

要使用世界模板的所有功能，请将您的世界模板升级到最新版本。最新版本的世界模板具有以前版本中存在的所有功能。

您可以使用 AWS RoboMaker 控制台或，更新您的世界模板 AWS CLI。如果你使用的是 AWS RoboMaker 控制台，你会看到一个提示，你可以用它来升级你的模板。

要使用 API 将世界模板升级到最新版本，请将定义世界模板的 JSON `Version` 字段设置为最新版本的数值。例如，如果版本 2 是最新版本，则应在世界模板的正文中指定 `"Version": "2"`。要查看最新的架构，请参阅 [模拟世界模板主体的 JSON 架构](#)。

以下描述提供了有关世界模板的功能和更新信息。首先显示最新版本的更新。

模拟世界模板版本 2 发布

版本 2 的更新包括：

- 能够为您的世界添加铰链门。
- 能够将配置应用于所有房间。
- 描述您世界的新字段。
- 地板摩擦值的变化。
- 与版本无关的更新。

门

您可以使用 AWS RoboMaker 模拟 WorldForge 模板的版本 2 来创建带有铰链门的世界。

您可以配置这些门的打开程度。例如，您可以指定以下打开状态：

- 0% 打开 — 已关闭
- 50% 打开 — 半开
- 70% 打开 — 打开大半
- 100% 打开 — 完全打开

您还可以通过将打开百分比设置为 WorldForge 随机状态来指定 Simulation 将门的打开程度随机化。

您可以在世界模板的 Interior 部分下配置想在您的世界中看到的门。要了解如何使用世界模板创建带门的房间，请参阅 [在门廊请求门](#)。

将配置应用于所有房间

您可以使用世界模板的 Target.All 关键字将配置更改应用于所有房间。以下是您可以在所有房间里更改的一些东西：

- 地板材料
- 墙体材料
- 门道
- 家具布置

例如，如果要在世界模板中指定每扇门关闭，则可以指定门的打开百分比为零，然后使用 Target.All 关键字将该条件应用于所有门。有关更多信息，请参阅 [将配置应用于所有房间](#)。

描述您世界的新字段

使用版本 2 模板创建的世界有一个 world_description.json 文件。此文件与 Gazebo WorldForge .world 文件出现在同一个目录中。

该world_description.json文件列出了模拟 WorldForge 世界中的所有门。您可以使用该 [DescribeWorld](#) 操作来查看您所在世界的描述。描述是该 worldDescriptionBody 字段的值。如果您的世界是使用版本 1 模板创建的，则该字段的值为空。

版本 2 对地板摩擦值的更改

在版本 2 中，地板与 Gazebo 地面具有相同的地板摩擦值。版本 1 中的地板摩擦值保持不变。

与版本无关的更新

对于所有世界模板，房间名称中的空格将替换为 Gazebo 模型名称中的下划线。此更改使您能够在所有仿真 WorldForge Gazebo 模型中使用 ROS 主题。您可以使用 ROS 主题来获取有关模型的信息，或者对模型进行更改。

管理世界生成作业

使用世界生成作业从模拟世界模板生成世界。创建世界生成作业时，需要指定不同的平面图和内部配置的数量。每个世界生成作业最多可以生成 50 个世界。

主题

- [创建世界生成作业](#)
- [查看世界生成作业](#)
- [取消世界生成作业](#)

创建世界生成作业

创建世界生成作业，生成具有不同房间和内部配置的世界。每个世界生成作业最多可以生成 50 个世界。

创建世界生成作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

创建模拟世界模板

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在 AWS RoboMaker 主机上，展开左 WorldForge 侧的模拟，然后选择世界模板。
3. 在世界模板页面上，选择要用于生成世界的模拟世界模板，然后选择 生成世界。
4. 在生成世界页面上，指定楼层平面图的数量。楼层平面图的数量乘以每个楼层平面图的内部变体数量不得超过 50。
5. 指定每个楼层平面图的内部变体数量。楼层平面图的数量乘以每个楼层平面图的内部变体数量不得超过 50。

6. 可选：添加分配给您生成的所有世界的世界标签。
7. 可选：添加分配给生成作业的生成作业标签。这些标签不适用于您生成的世界。
8. 选择 生成。

您可以在 世界生成详情页面中追踪您的世界生成作业的进度。生成世界所需的时间取决于模拟世界模板的复杂程度和正在生成的世界数量。

Using the AWS CLI

Example

您可以使用 AWS CLI 从模拟世界模板生成世界。使用 `create-world-generation-job` 创建世界生成作业。

以下 AWS CLI 示例演示如何生成包含 2 个平面图和 2 个不同内部平面图的 4 个世界。

```
$ aws robomaker list-world-templates
$ aws robomaker create-world-generation-job --template my-simulation-world-template-arn --worldCount floorplanCount=2,interiorCountPerFloorplan=2
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker describe-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```

查看世界生成作业

您可以查看世界生成进度、汇总信息以及有关世界生成作业的其他详细信息。

查看世界生成作业的详细信息

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择模拟 WorldForge，然后选择世界模板。
3. 选择世界生成作业 ID，以查看其详细信息。您可以使用搜索栏查找生成作业。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例使用列 `list-world-generation-jobs` 出现有的世界生成作业，然后使用它 `describe-world-generation-job` 来查看特定世界生成作业的详细信息。

```
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker describe-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```

取消世界生成作业

您可以取消正在进行的世界生成作业。

取消世界生成作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择模拟 WorldForge，然后选择生成作业。
3. 在生成作业页面上，选择要取消的世界生成作业。
4. 选择取消。在取消生成作业页上，选择取消作业以取消作业。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例使用列 `list-world-generation-jobs` 出现有的世界生成作业，然后使用它 `cancel-world-generation-job` 来取消特定的世界生成作业。

```
$ aws robomaker list-world-generation-jobs
$ aws robomaker cancel-world-generation-job --job my-world-generation-job-arn
```


管理世界导出作业

您可以导出由 Simulation 生成的世界 WorldForge，以便在自己的环境中使用。世界将以 .zip 文件形式导出到您的 Amazon S3 存储桶中。.zip 文件包括 Gazebo 资源和 ROS 世界工作空间。

主题

- [创建一个世界导出作业](#)
- [查看世界导出作业](#)

创建一个世界导出作业

您可以选择世界导出到您的 Amazon S3 存储桶。所有选择要导出的世界都在一个 .zip 文件中。

创建一个世界导出作业

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

您可以为每个导出作业导出一个世界。

创建模拟世界模板

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在 AWS RoboMaker 主机上，展开左侧导航窗格 WorldForge 中的模拟，然后选择世界。
3. 在世界页面上，选择 创建导出作业。
4. 在 创建导出作业 页面上，选择 世界导出。
5. 选择一个 IAM 角色，该角色拥有对您的 Amazon S3 存储桶的 PutObject、GetObject 和 AbortMultipartUpload 权限。选择 创建，为您创建具有相应权限的角色。
6. 选择世界输出 S3 目的地。您也可以通过选择页面底部附近的 创建新 S3 存储桶来创建新的 Amazon S3 存储桶。
7. 可选：在 创建导出作业页面上，添加分配给导出世界的标签。
8. 选择 创建以创建世界导出作业。

您可以在世界导出作业详细信息页面中跟踪其导出作业的进度。创建作业后，系统会自动将您带到那里。

Using the AWS CLI

Example

您可以使用导出世界 AWS CLI。使用 `create-world-export-job` 创建世界导出作业。您可以为每个导出作业导出一个世界。

以下 AWS CLI 示例显示了如何导出世界。首先，您可以使用 `list-worlds` 列出世界，然后调用 `create-world-export-job` 指定世界 Amazon 资源名称 (ARN)。您可以通过调用 `list-world-export-jobs` 和 `describe-world-export-job` 来查看状态。

```
aws robomaker list-worlds
aws robomaker create-world-export-job --worlds my-simulation-world-arn --iam-role my-iam-role-arn --outputLocation s3Bucket=amzn-s3-demo-bucket,s3prefix=prefix
aws robomaker list-world-export-jobs
aws robomaker describe-world-export-job --job my-world-export-job-arn
```

查看世界导出作业

查看世界出口作业的状态和其他详细信息。

查看世界导出作业的详细信息

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 登录 AWS RoboMaker 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/robomaker/>。
2. 在左侧导航窗格中，选择“模拟”WorldForge，然后选择“导出作业”。
3. 选择世界导出作业 ID，以查看其详细信息。您还可以搜索和取消世界导出作业。

Using the AWS CLI

Example

以下 AWS CLI 示例使用列 `list-world-export-jobs` 出现有的世界出口任务，然后使用 `describe-world-export-job` 来查看特定世界出口任务的详细信息。

```
aws robomaker list-world-export-jobs
aws robomaker describe-world-export-job --job my-world-export-job-arn
```

在模拟中使用导出的世界

模拟 WorldForge 可用于创建世界以供使用 AWS RoboMaker。创建世界后，必须将其导出以用于模拟。您也可以上传世界以在模拟中使用。

导出世界提供了使用以下内容的机会：

- 与[默认 SDF 物理学](#)不同的物理特性
- 专用照明
- 自定义模型

以下各部分提供有关在模拟中使用生成的世界的相关信息。

Important

要详细了解如何收费 AWS RoboMaker，请参阅[AWS RoboMaker 定价](#)。

Sections

- [使用导出的世界作为数据来源](#)
- [在 ROS 和 Gazebo 中使用导出的世界](#)
- [使用带有自定义物理、灯光和模型的导出世界](#)

使用导出的世界作为数据来源

通过模拟 WorldForge，你可以导出可以在 ROS 环境中使用的世界。将您选择导出的世界复制到 Amazon S3 存储桶中的单个 .zip 文件。本节介绍如何在模拟作业中使用 Amazon S3 存储桶中的导出世界，方法是说明如何调整启动文件，然后通过 AWS Management Console 或使用命令行界面创建模拟作业。

在使用 AWS Management Console 或 AWS CLI 添加数据源之前，必须先更新仿真应用程序的启动文件。

要更新您的模拟启动文件，请执行以下操作：

1. 运行以下启动命令：

```
<launch>
  <!-- Always set GUI to false for AWS RoboMaker Simulation
  Use gui:=true on roslaunch command-line to run with gzclient.
  -->
  <arg name="gui" default="false"/>

  <include file="$(find aws_robomaker_worldforge_worlds)/launch/
launch_world.launch">
    <arg name="gui" value="$(arg gui)"/>
  </include>

  <!-- Your other launch commands go here. -->
</launch>
```

您可以在 (0, 0, 0) 处生成您的机器人。Simulati WorldForge on 生成的世界保证有一个 1 米长的圆柱清空(0, 0, 0)。

2. 重建您的映像并照常推送。有关更多信息，请参阅 [使用映像开发 AWS RoboMaker 应用程序](#)。

要添加数据来源，请执行以下操作：

请按照以下选项卡之一中的步骤进行操作：

Using the console

1. 按照 [创建一个世界导出作业](#) 中的步骤导出世界。
2. 在创建模拟作业时，添加新的数据来源。为数据来源指定一个有意义的名称，例如在示例中使用的 WorldForge。
3. 或者，标识一个放置世界的目标目录。

 Note

请勿使用您的工作空间目录作为目标，因为会用 DataSource 文件 AWS RoboMaker 覆盖目标。相反，您可以在工作空间下指定一个单独的目录，例如，指定 `your_workspace/src/aws_exported_world` 为目标目录。

4. 选择“存档”作为类型。AWS RoboMaker 将世界解压缩到目标目录中。
5. 选择浏览 S3 并找到正确的世界生成的导出文件。
6. 继续照常创建模拟作业。

Using the AWS CLI

Example

按照 [创建一个世界导出作业](#) 中的步骤导出世界。

假设工作区位于 `/home/simulation_ws` 中的容器，则以下命令会将世界提取到默认的目标目录中：

```
aws robomaker create-simulation-job \
  --max-job-duration-in-seconds <time> \
  --iam-role <IAM role ARN> \
  --data-sources '[{
    "name": "WorldForge",
    "type": "Archive",
    "destination": "/home/simulation_ws/src/aws_exported_world",
    "s3Bucket": "worldforge-test",
    "s3Keys": ["aws-robomaker-worldforge-export-q376mqk4z7gm.zip"]
  }]' \
  --robot-applications <config> \
  --simulation-applications <config>
```

在 ROS 和 Gazebo 中使用导出的世界

如上一节所述，Simulation 将您选择的世界 WorldForge 导出到单个.zip 文件中。.zip 文件包含使用 ROS 和 Gazebo 修改和可视化世界所需的所有资产。它包括以下重要文件夹：

- 根文件夹 `workspace_src` 是 ROS 工作空间。它包含共享模型、世界数据和其他世界信息。它与 ROS 1 和 ROS 2 兼容。
- 共享模型已复制到 `workspace_src/src/aws_robomaker_worldforge_shared_models/models`。例如，如果在多个世界中使用同一把椅子，则将其放置在共享模型文件夹中。
- 世界数据已复制到 `workspace_src/src/aws_robomaker_worldforge_worlds/worlds/`。

要更新您的模拟启动文件，请执行以下操作：

1. 按照 [创建一个世界导出作业](#) 中的步骤导出世界。
2. Unzip 将世界变成 ROS 工作空间。

```
cd MyApplication/simulation_ws
unzip MyExportedWorld.zip
```

3. 构建世界。

```
rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y$ colcon build
```

4. 启动世界。

```
source install/setup.sh
roslaunch aws_robomaker_worldforge_worlds launch_world.launch gui:=true
```

要在模拟作业中构建和启动世界，请执行以下操作：

1. 按照 [创建一个世界导出作业](#) 中的步骤导出世界。
2. 使用 DataSource 将导出的世界导入到工作空间源包目录 `/home/simulation_ws/src/aws_exported_world`
3. 修改模拟应用程序的 LaunchConfig。

```
"launchConfig": {
  "environmentVariables": {
    "ROS_IP": "ROBOMAKER_SIM_APP_IP",
    "ROS_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_ROBOT_APP_IP:11311",
    "GAZEBO_MASTER_URI": "http://ROBOMAKER_SIM_APP_IP:11345",
    "GAZEBO_MODEL_PATH": "@GAZEBO_MODEL_PATH:/home/
simulation_ws/src/aws_exported_world/aws_robomaker_worldforge_pkgs/
aws_robomaker_worldforge_shared_models/models"
  },
  "streamUI": true,
  "command": [
    "/bin/bash", "-c", "cd /home/simulation_ws && colcon build && source
install/setup.sh && roslaunch hello_world_simulation worldforge_world.launch"
  ]
},
```

使用带有自定义物理、灯光和模型的导出世界

如果您的模拟场景需要自定义，则可以导出和修改世界。例如，您可以应用自定义物理、不同的照明效果、添加自定义模型或进行其他修改。

导出世界后，您需要修改 `.world` 文件以包含导出的世界模型。`.world` 文件使用 SDF。有关 SDF 的更多信息，请参阅[SDFormat](#)。

要修改 `.world` 文件以包含导出的世界模型，请执行以下操作：

1. 按照 [创建一个世界导出作业](#) 中的步骤导出世界。
2. 将以下代码添加到您的 `.world` 文件：确保世界名称与导出的模型名称相匹配。

```
<sdf version="1.6">
  <world name="generation_82856b0yq33y_world_16">
    <model name="WorldForge World">
      <include>
        <uri>model://generation_82856b0yq33y_world_16</uri>
      </include>
    </model>
    <!-- Your other <world> elements go here -->
  </world>
</sdf>
```

3. 确认您的启动文件包含修改后的 `.world` 文件。使用更新的启动文件启动模拟。

安全性

本节提供了保护不同方面的指南 AWS RoboMaker。

主题

- [中的数据保护 AWS RoboMaker](#)
- [AWS RoboMaker的身份验证和访问控制](#)
- [登录和监控 AWS RoboMaker](#)
- [标记资源 AWS RoboMaker](#)
- [安全合规性](#)
- [韧性在 AWS RoboMaker](#)
- [中的基础设施安全 AWS RoboMaker](#)
- [AWS RoboMaker 和接口 VPC 终端节点 \(AWS PrivateLink\)](#)

中的数据保护 AWS RoboMaker

分 AWS [担责任模型](#)适用于中的数据保护 AWS RoboMaker。如本模型所述 AWS ，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题](#)。有关欧洲数据保护的信息，请参阅 AWS Security Blog 上的 [AWS Shared Responsibility Model and GDPR](#) 博客文章。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 与资源通信。AWS 我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保護存储在 Amazon S3 中的敏感数据。

- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅 [《美国联邦信息处理标准 \(FIPS \) 第 140-3 版》](#)。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括您使用控制台、API AWS RoboMaker 或以其他 AWS 服务方式使用控制台 AWS CLI、API 或 AWS SDKs。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供网址，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

AWS RoboMaker 的身份验证和访问控制

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一项 AWS 服务，可帮助管理员安全地控制对 AWS RoboMaker 资源的访问。管理员使用 IAM 来控制谁经过身份验证（登录）和授权（拥有权限）使用 AWS RoboMaker 资源。IAM 是您 AWS 账户的一项功能，不收取额外费用。

Important

要快速地开始使用，请查看此页面上的介绍性信息，然后参阅[IAM 入门](#)和[什么是策略？](#)。

主题

- [授权和访问控制简介](#)
- [所需权限](#)
- [了解 IAM AWS RoboMaker 的工作原理](#)
- [身份验证和访问控制故障排除](#)

授权和访问控制简介

AWS RoboMaker 与 AWS Identity and Access Management (IAM) 集成，后者提供多种功能：

- 在中创建用户和群组 AWS 账户。
- 在您的用户之间轻松共享您的 AWS 资源 AWS 账户。
- 为每个用户分配具有唯一性的安全凭证
- 控制每个用户对服务和资源的访问

- 为您 AWS 账户的所有用户获取一张账单。

有关 IAM 的更多信息，请参阅以下文档：

- [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#)
- [入门](#)
- [IAM 用户指南](#)

所需权限

要使用 AWS RoboMaker 或管理自己或他人的授权和访问控制，您必须拥有正确的权限。

使用 AWS RoboMaker 控制台所需要的权限

要访问 AWS RoboMaker 控制台，您必须拥有一组允许您列出和查看 AWS 账户中 AWS RoboMaker 资源的详细信息的最低权限。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的权限策略，对于附加了该策略的实体，控制台将无法按预期正常运行。

要获得对 AWS RoboMaker 控制台的只读访问权限，请使用 `AWSRoboMakerReadOnlyAccess` 策略。

如果 IAM 用户想要创建模拟作业，您需要向该用户授予 `iam:PassRole` 权限。有关传递角色的更多信息，请参阅 [授予向 AWS 服务传递角色的用户权限](#)。

例如，您可以将以下策略附加到一个用户。它提供创建模拟作业的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/S3AndCloudWatchAccess"
    }
  ]
}
```

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，您只需要与您尝试执行的 API 操作相匹配的权限。

在控制台中查看世界所需的权限 AWS RoboMaker

您可以通过向用户附加以下策略来授予在 AWS RoboMaker 控制台中查看 AWS RoboMaker 世界所需的权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "robomaker: DescribeWorld"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

使用 AWS RoboMaker 模拟工具所需的权限

用于创建模拟的 IAM 用户或角色将自动拥有访问模拟工具的权限。如果使用不同的用户或角色，则该用户或角色应具有 `robomaker:CreateSimulationJob` 权限。

身份验证管理所需的权限

要管理自己的凭证（例如密码、访问密钥和多重验证 (MFA) 设备），管理员必须授予您所需的权限。要查看包含这些权限的策略，请参阅[允许用户自行管理他们的凭证](#)。

作为 AWS 管理员，您需要完全访问 IAM，以便您可以在 IAM 中创建和管理用户、群组、角色和策略。您应该使用包含对所有内容的完全访问权限的[AdministratorAccess](#) AWS 托管策略 AWS。此策略不提供对 AWS 账单与成本管理 控制台的访问权限，也不允许需要根用户凭据的任务。有关更多信息，请参阅 AWS 一般参考 [需要 AWS 账户 根用户凭证的 AWS 任务](#)。

Warning

只有管理员用户才应具有完全访问权限 AWS。除了修改 AWS 中的每个资源之外，拥有此策略的任何人都有权完全管理身份验证和访问控制。要了解如何创建此用户，请参阅[创建 IAM 管理员用户](#)。

访问控制所需的权限

如果管理员为您提供了 IAM 用户凭证，则它们会将策略附加到您的 IAM 用户，以控制您可以访问的资源。要在中查看附加到您的用户的策略 AWS Management Console，您必须具有以下权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ListUsersViewGroupsAndPolicies",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

如果您需要其他权限，请要求管理员更新策略以允许您访问所需的操作。

对模拟作业所需的权限

创建模拟作业时，必须具有包含以下权限的 IAM 角色。

- 将 `amzn-s3-demo-source-bucket` 替换为包含机器人和模拟应用程序捆绑的存储桶的名称。
- 替换 `amzn-s3-demo-destination-bucket` 为指向 AWS RoboMaker 将写入输出文件的存储桶。
- 将 `account#` 替换为您的账号。

公共 ECR 任务需要单独的权限（例如 `ecr-public:GetAuthorizationToken`、`sts:GetServiceBearerToken`）以及最终执行所需的任何其他权限。有关更多信息，请参阅 Amazon ECR 用户指南中的 [Public 存储库策略](#)。

Jobs with Private ECR images

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:Put*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:account:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
      ],
      "Resource":
        "arn:partition:ecr:region:account:repository/repository_name",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

Jobs with Public ECR images

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "s3:Get*",

```

```

        "s3:List*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": "s3:Put*",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-destination-bucket/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents",
        "logs:DescribeLogStreams"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:account:log-group:/aws/robomaker/SimulationJobs*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Action": [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "sts:GetServiceBearerToken"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

该策略必须附加到具有以下信任策略的角色。

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account#" // Account where the simulation job
resource is created
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
        }
      }
    }
  }
}

```

条件键可以防止 AWS 服务在服务之间执行事务时被用作[混淆代理人](#)。有关条件键[SourceArn](#)的更多信息，请参阅[SourceAccount](#)和。

从 ROS 应用程序或 ROS 命令行使用标记所需的权限

当模拟作业正在运行时，您可以从 ROS 命令行或 ROS 应用程序中标记、取消标记和列出此作业中的标记。您必须具有拥有以下权限的 IAM 角色。将 `account#` 替换为您的账号。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "robomaker:TagResource",
        "robomaker:UntagResource",
        "robomaker:ListTagsForResource",
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:robomaker:*:account#:simulation-job*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

该策略必须附加到具有以下信任策略的角色：


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account#" // Account where the simulation job
resource is created
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
      }
    }
  }
}
```

条件键可以防止 AWS 服务在服务之间执行事务时被用作[混淆代理人](#)。有关条件键[SourceArn](#)的更多信息，请参阅[SourceAccount](#)和。

了解 IAM AWS RoboMaker 的工作原理

服务可以几种方式与 IAM 协同工作：

- 操作- AWS RoboMaker 支持在策略中使用操作。这允许管理员控制实体是否可以在 AWS RoboMaker 中完成操作。例如，要允许实体通过执行 GetPolicy AWS API 操作来查看策略，管理员必须附加允许该 iam:GetPolicy 操作的策略。
- 资源级权限 – AWS RoboMaker 不支持资源级权限。资源级权限允许您使用[ARNs](#)在策略中指定单个资源。由于 AWS RoboMaker 不支持此功能，因此您必须在[策略可视化编辑器](#)中选择所有资源。在 JSON 策略文档中，您必须在 * 元素中使用 Resource。
- 根据标签进行授权 – AWS RoboMaker 不支持根据标签进行授权。此功能允许您在策略条件中使用[资源标签](#)。
- 临时凭证- AWS RoboMaker 支持临时凭证。此功能允许您使用联合身份验证登录、代入 IAM 角色或者代入跨账户角色。您可以通过调用[AssumeRole](#)或之类的 AWS STS API 操作来获取临时安全证书[GetFederationToken](#)。

- 服务相关角色 - AWS RoboMaker 支持服务角色。此功能允许服务代表您代入[服务相关角色](#)。此角色允许服务访问其他服务中的资源以代表您完成操作。服务相关角色显示在您的 IAM 账户中，并归该服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务相关角色的权限。
- 服务角色 - AWS RoboMaker 支持服务角色。此功能允许服务代表您担任[服务角色](#)。此角色允许服务访问其他服务中的资源以代表您完成操作。服务角色显示在您的 IAM 账户中，并归该账户所有。这意味着，IAM 管理员可以更改该角色的权限。但是，这可能会中断服务的功能。

身份验证和访问控制故障排除

使用以下信息可帮助您诊断和修复在使用 IAM 工作时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在以下位置执行操作 AWS RoboMaker](#)
- [我是一名管理员，想允许其他人访问 AWS RoboMaker](#)

我无权在以下位置执行操作 AWS RoboMaker

如果您在中收到错误消息 AWS Management Console，提示您无权执行某项操作，则必须联系向您提供用户名和密码的管理员。

当名为的 IAM 用户 my-user-name 尝试使用控制台执行 CreateRobotApplication 操作但没有权限时，就会出现以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/my-user-name is not authorized to perform: aws-robomaker:CreateRobotApplication on resource: my-example-robot-application
```

对于本示例，请要求您的管理员更新您的策略，以允许您使用 aws-robomaker:CreateRobotApplication 操作访问 my-example-robot-application 资源。

我是一名管理员，想允许其他人访问 AWS RoboMaker

要允许其他人访问，AWS RoboMaker 您必须为需要访问的人员或应用程序创建一个 IAM 实体（用户或角色）。它们将使用该实体的凭证访问 AWS。然后，您必须将策略附加到实体，以便在 AWS RoboMaker 中向其授予正确的权限。

要立即开始，请参阅[IAM 入门](#)。

什么是策略？

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 IAM 身份或 AWS 资源来控制访问权限。

Note

要快速开始使用，请查看 [AWS RoboMaker 的身份验证和访问控制](#) 的介绍性信息，然后参阅 [IAM 入门](#)。

策略是其中的一个对象 AWS，当与实体或资源关联时，它定义了它们的权限。AWS 当委托人（例如用户）提出请求时，会评估这些策略。策略中的权限确定是允许还是拒绝请求。大多数策略都以 JSON 文档的 AWS 形式存储在中。

IAM 策略定义操作的权限，无关乎您使用哪种方法执行操作。例如，如果策略允许该 [GetUser](#) 操作，则拥有该策略的用户可以从 AWS Management Console AWS CLI、或 AWS API 获取用户信息。在创建 IAM 用户时，您可以设置用户以允许控制台或编程访问。IAM 用户可以使用用户名和密码登录到控制台。或者，他们也可以使用访问密钥来使用 CLI 或 API。

要提供访问权限，请为您的用户、组或角色添加权限：

- 中的用户和群组 AWS IAM Identity Center：

创建权限集合。按照《AWS IAM Identity Center 用户指南》中 [创建权限集](#) 的说明进行操作。

- 通过身份提供商在 IAM 中托管的用户：

创建适用于身份联合验证的角色。按照《IAM 用户指南》中 [针对第三方身份提供商创建角色（联合身份验证）](#) 的说明进行操作。

- IAM 用户：

- 创建您的用户可以担任的角色。按照《IAM 用户指南》中 [为 IAM 用户创建角色](#) 的说明进行操作。
- （不推荐使用）将策略直接附加到用户或将用户添加到用户组。按照《IAM 用户指南》中 [向用户添加权限（控制台）](#) 中的说明进行操作。

不支持的策略 AWS RoboMaker

不支持基于资源的策略和访问控制列表 (ACLs)。AWS RoboMaker 有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [策略类型](#)。

主题

- [基于身份的策略](#)
- [策略访问级别分类](#)

基于身份的策略

您可以向 IAM 身份附加策略。例如，您可以执行以下操作：

- 将权限策略附加到您账户中的用户或组 - 要向用户授予创建 AWS RoboMaker 资源（例如机器人应用程序）的权限，您可以将权限策略附加到用户或用户所属的组。
- 向角色附加权限策略（授予跨账户权限） - 您可以向 IAM 角色附加基于身份的权限策略，以授予跨账户的权限。例如，账户 A 中的管理员可以创建一个角色来向另一个 AWS 账户（例如账户 B）或 AWS 服务授予跨账户权限，如下所示：
 1. 账户 A 管理员可以创建一个 IAM 角色，然后向该角色附加授予其访问账户 A 中资源的权限策略。
 2. 账户 A 管理员可以向角色挂载信任策略，将账户 B 标识为能够担任该角色的委托人。
 3. 然后，账户 B 管理员可以将代入该角色的权限委托给账户 B 中的任何用户。这样，账户 B 中的用户就可以创建或访问账户 A 中的资源。如果您想向 AWS 服务授予担任该角色的权限，则信任策略中的委托人也可以是 AWS 服务委托人。

有关使用 IAM 委托权限的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[访问权限管理](#)。

有关用户、组、角色和权限的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[身份（用户、组和角色）](#)。

策略访问级别分类

在 IAM 控制台中，使用以下访问级别分类对操作进行分组：

- 列表 - 提供权限列出服务内的资源以确定某个对象是否存在。此访问权限级别的操作可以列出对象，但是看不到资源的内容。具有 List (列表) 访问级别的大多数操作都无法在特定资源上执行。使用这些操作创建策略语句时，必须指定 All resources (所有资源) ("*")。
- 读取 - 提供权限读取服务中资源的内容和属性但不对其进行编辑。例如，Amazon S3 操作 GetObject 和 GetBucketLocation 具有 Read (读取) 访问权限级别。
- 写入 - 提供权限在服务中创建、删除或修改资源。例如，Amazon S3 操作 CreateBucket、DeleteBucket 和 PutObject 具有 写入 访问权限级别。
- 权限管理 - 提供权限在服务中授予或修改资源权限。例如，大多数 IAM 和 AWS Organizations 策略操作具有 权限管理 访问级别。

提示

要提高 AWS 账户的安全性，请限制或定期监控包含权限管理访问级别分类的策略。

- 标记 – 提供权限创建、删除或修改附加到服务中的资源的标签。例如，Amazon EC2 CreateTags 和 DeleteTags 操作的访问权限级别为“标记”。

AWS 的托管策略 AWS RoboMaker

要向用户、群组 and 角色添加权限，使用 AWS 托管策略比自己编写策略要容易得多。创建仅为团队提供所需权限的 [IAM 客户管理型策略](#) 需要时间和专业知识。要快速入门，您可以使用我们的 AWS 托管策略。这些策略涵盖常见使用案例，可在您的 AWS 账户中使用。有关 AWS 托管策略的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 托管策略](#)。

AWS 服务维护和更新 AWS 托管策略。您无法更改 AWS 托管策略中的权限。服务偶尔会向 AWS 托管策略添加其他权限以支持新功能。此类更新会影响附加策略的所有身份（用户、组和角色）。当推出新功能或有新操作可用时，服务最有可能更新 AWS 托管策略。服务不会从 AWS 托管策略中移除权限，因此策略更新不会破坏您的现有权限。

此外，还 AWS 支持跨多个服务的工作职能的托管策略。例如，ReadOnlyAccess AWS 托管策略提供对所有 AWS 服务和资源的只读访问权限。当服务启动一项新功能时，AWS 会为新操作和资源添加只读权限。有关工作职能策略的列表和说明，请参阅 IAM 用户指南中的 [适用于工作职能的 AWS 托管策略](#)。

AWS 托管策略：AWSRoboMaker_FullAccess

此策略向贡献者授予权限，允许 AWS RoboMaker 读取可用于创建应用程序的图像或捆绑包。此外，该策略还允许您访问所有 AWS RoboMaker 资源和操作。它还会在您的账户中创建一个 IAM 角色来管理您账户中的 Amazon EC2 资源。

权限详细信息

该策略包含以下权限。

- `s3:GetObject`— 如果您为机器人或模拟应用程序使用捆绑包，则它允许 AWS RoboMaker 从您的 Amazon S3 存储桶中获取 zip 文件。
- `ecr:BatchGetImage`— 如果您在机器人或模拟应用程序中使用图像，则它允许 AWS RoboMaker 从您的 Amazon ECR 存储库中获取图像。
- `ecr-public:DescribeImages`— 如果您为机器人或模拟应用程序使用公开可用的图像，则它 AWS RoboMaker 允许从 Amazon ECR 存储库中获取有关该图像的信息。
- `iam:CreateServiceLinkedRole`— AWS RoboMaker 提供成功运行所需的 Amazon EC2 资源的访问权限。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS RoboMaker](#)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "robomaker:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecr:BatchGetImage",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ecr-public:DescribeImages",
```

```

        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:CalledViaFirst": "robomaker.amazonaws.com"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",
            "Resource": "*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:AWSServiceName": "robomaker.amazonaws.com"
                }
            }
        }
    ]
}

```

AWS 托管策略：AWSRoboMakerReadOnlyAccess

此托管策略示例 AWS RoboMaker 通过 AWS Management Console 和 SDK 提供只读访问权限。

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "robomaker:List*",
                "robomaker:BatchDescribe*",
                "robomaker:Describe*",
                "robomaker:Get*"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}

```

AWS RoboMaker AWS 托管策略的更新

查看 AWS RoboMaker 自该服务开始跟踪这些更改以来 AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅“AWS RoboMaker 文档历史记录”页面上的 RSS feed。

更改	描述	日期
AWSRoboMaker_FullAccess - 新策略	AWS RoboMaker 添加了一个新策略，允许访问成功运行所需的资源。 该政策 AWS RoboMaker 允许访问您存储在 Amazon S3 上的 Amazon ECR 图像或 zip 文件，以创建您的机器人和模拟应用程序。它还允许 AWS RoboMaker 访问成功运行所需的 Amazon EC2 。	2021 年 7 月 27 日
AWSRoboMakerReadOnlyAccess ：新策略	AWS RoboMaker 添加了一项新策略以允许对 AWS RoboMaker 资源进行只读访问。	2022 年 1 月 11 日
AWS RoboMaker 已开始跟踪更改	AWS RoboMaker 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2021 年 7 月 27 日

将服务相关角色用于 AWS RoboMaker

AWS RoboMaker 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与之直接关联的 IAM 角色的独特类型。AWS RoboMaker 服务相关角色由服务预定义 AWS RoboMaker，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色使设置变得 AWS RoboMaker 更加容易，因为您不必手动添加必要的权限。AWS RoboMaker 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 AWS RoboMaker 只能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，以及不能附加到任何其他 IAM 实体的权限策略。

只有在首先删除相关资源后，您才能删除服务相关角色。这样可以保护您的 AWS RoboMaker 资源，因为您不会无意中删除访问资源的权限。

有关支持服务关联的角色的其他服务的信息，请参阅[与 IAM 配合使用的亚马逊云科技服务](#)，并查找 服务相关角色 (Service-Linked Role) 列设为 Yes (是) 的服务。选择是，可转到查看该服务的服务相关角色文档的链接。

的服务相关角色权限 AWS RoboMaker

AWS RoboMaker 使用名为 AWSServiceRoleForRoboMaker— 允许代表您 RoboMaker 访问 EC2 和 Lambda 资源的服务相关角色。

AWSServiceRoleForRoboMaker 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `robomaker.amazonaws.com`

角色权限策略 AWS RoboMaker 允许对指定资源完成以下操作：

- 创建和取消作为模拟作业批处理的一部分创建的模拟作业
- 管理 Amazon EC2 网络资源
- 创建和获取 AWS Lambda 函数

您必须配置权限，允许 IAM 实体 (如用户、组或角色) 创建、编辑或删除服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务相关角色权限](#)。

创建服务相关角色

您无需手动创建服务相关角色。当您 SimulationJob 或 DeploymentJob 在 AWS Management Console AWS CLI、或 AWS API 中为您 AWS RoboMaker 创建服务相关角色时。

如果您删除该服务相关角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。创建 SimulationJob、或 DeploymentJob 时 SimulationJobBatch，会再次为您 AWS RoboMaker 创建服务相关角色。

您也可以使用 IAM 控制台为 RoboMaker 使用案例创建服务相关角色。在 AWS CLI 或 AWS API 中，使用服务名称创建服务相关角色。`robomaker.amazonaws.com` 有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建服务相关角色](#)。如果您删除了此服务相关角色，可以使用同样的过程再次创建角色。

编辑服务相关角色

AWS RoboMaker 不允许您编辑 AWSServiceRoleForRoboMaker 服务相关角色。创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务相关角色](#)。

删除服务相关角色

如果您不再需要使用某个需要服务相关角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样您就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，您必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

 Note

如果您尝试删除资源时 AWS RoboMaker 服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

使用 IAM 手动删除服务相关角色

使用 IAM 控制台 AWS CLI、或 AWS API 删除 AWSServiceRoleForRoboMaker 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

AWS RoboMaker 服务相关角色支持的区域

AWS RoboMaker 支持在提供服务的所有地区使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅[AWS 区域和端点](#)。

AWS RoboMaker 不支持在提供服务的每个区域中使用服务相关角色。您可以在以下区域使用该 AWSServiceRoleForRoboMaker 角色。

区域名称	区域标识	Support in AWS RoboMaker
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	是
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	是
美国西部（加利福尼亚北部）	us-west-1	是

区域名称	区域标识	Support in AWS RoboMaker
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2	是
亚太地区（孟买）	ap-south-1	是
亚太地区（大阪）	ap-northeast-3	是
亚太地区（首尔）	ap-northeast-2	是
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1	是
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2	是
亚太地区（东京）	ap-northeast-1	是
加拿大（中部）	ca-central-1	是
欧洲（法兰克福）	eu-central-1	是
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1	是
欧洲地区（伦敦）	eu-west-2	是
欧洲（巴黎）	eu-west-3	是
南美洲（圣保罗）	sa-east-1	是
AWS GovCloud (US)	us-gov-west-1	否

IAM 入门

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一项 AWS 允许您安全地管理对服务和资源的访问的服务。IAM 是您 AWS 账户的一项功能，不收取额外费用。

Note

在开始使用 IAM 之前，请阅读有关 [AWS RoboMaker 的身份验证和访问控制](#) 的介绍性信息。

创建时 AWS 账户，首先要有一个登录身份，该身份可以完全访问账户中的所有资源 AWS 服务 和资源。此身份被称为 AWS 账户 root 用户，使用您创建帐户时使用的电子邮件地址和密码登录即可访问该身份。强烈建议您不要使用根用户执行日常任务。保护好根用户凭证，并使用这些凭证来执行仅根用户可以执行的任务。有关要求您以根用户身份登录的任务的完整列表，请参阅 IAM 用户指南中的[需要根用户凭证的任务](#)。

创建 IAM 管理员用户

要创建管理员用户，请选择以下选项之一。

选择一种方法来管理您的管理员	目的	方式	您也可以
在 IAM Identity Center 中 (建议)	使用短期凭证访问 AWS。 这符合安全最佳实操。有关最佳实践的信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 IAM 中的安全最佳实践 。	有关说明，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的 入门 。	通过在《AWS Command Line Interface 用户指南》 AWS IAM Identity Center中配置 AWS CLI 要使用的来配置编程访问权限 。
在 IAM 中 (不推荐使用)	使用长期凭证访问 AWS。	按照《IAM 用户指南》中的 创建用于紧急访问的 IAM 用户 中的说明进行操作。	按照《IAM 用户指南》中的 管理 IAM 用户的访问密钥 ，配置程式访问。

为其创建委托用户 AWS RoboMaker

要在您的 AWS 账户中支持多个用户，您必须委派权限以允许其他人仅执行您想要允许的操作。为此，请创建一个 IAM 组（其中具有这些用户所需的权限），然后在创建必要的组时将 IAM 用户添加到这些组。您可以使用此过程为整个 AWS 账户设置群组、用户和权限。此解决方案最适合 AWS 管理员可以

手动管理用户和群组的中小型组织。对于大型企业，您可以使用[自定义 IAM 角色](#)、[联合身份验证](#)或[单点登录](#)。

有关委派用户的示例和更多信息，请参阅IAM 用户指南中的[创建向 IAM 用户委派权限的角色](#)。

允许用户自行管理他们的凭证

您必须拥有对将托管用户的虚拟 MFA 设备的硬件的物理访问权限以便配置 MFA。例如，您可能为使用在智能手机上运行的虚拟 MFA 设备的用户配置 MFA。在这种情况下，您必须具有智能手机才能完成该向导。因此，您可能想让用户配置和管理他们自己的虚拟 MFA 设备。在此情况下，您必须授予用户执行必要的 IAM 操作所需的权限。

有关授予必要权限的策略示例，请参阅IAM 用户指南中的[IAM：允许 IAM 用户自行管理 MFA 设备](#)。

为 IAM 用户 启用 MFA

为了提高安全性，我们建议所有 IAM 用户配置多重身份验证 (MFA)，以帮助保护 AWS RoboMaker 您的资源。MFA 增加了额外的安全性，因为它要求用户除了常规登录凭证外，还需要提供来自 AWS 支持的 MFA 设备的唯一身份验证。有关设置说明和有关 MFA 选项的更多信息，请参阅 IAM 用户指南 AWS 中的[为用户启用 MFA 设备](#)。

Note

您必须拥有对将托管用户的虚拟 MFA 设备的移动设备的物理访问权限以便为 IAM 用户配置 MFA。

登录和监控 AWS RoboMaker

监控是维护 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS RoboMaker 您应该从 AWS 解决方案的所有部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。

主题

- [AWS RoboMaker 使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)
- [使用记录通话 AWS CloudTrail](#)

AWS RoboMaker 使用 Amazon 进行监控 CloudWatch

AWS RoboMaker 向 Amazon 发送指标 CloudWatch。您可以使用 AWS Management Console AWS CLI、或 API 列出 AWS RoboMaker 发送到的指标 CloudWatch。

指标仅存在于创建它们的区域中。指标无法删除，但如果在 15 个月没有向指标发布新数据，这些指标将自动过期。

有关亚马逊的更多信息 CloudWatch，请参阅[亚马逊 CloudWatch 用户指南](#)。

主题

- [AWS RoboMaker 模拟指标](#)
- [AWS RoboMaker 使用量指标](#)

AWS RoboMaker 模拟指标

您可以使用 Amazon 监控 AWS RoboMaker 模拟作业 CloudWatch，Amazon 会从您的模拟作业中收集信息并创建可读的近乎实时的指标。信息以每分钟一次的频率提供。

SimulationJobId 维度中包含以下指标。

指标	描述
RealTimeFactor	模拟的时间量与挂钟时间的比率。例如，如果模拟 30 分钟需要 1 小时，则系数为 0.5。 更复杂的模拟具有较低的实时系数。
vCPU*	模拟作业使用的虚拟 CPU 核心数 单位：计数
Memory*	模拟作业使用的内存量（以 GB 为单位） 单位：GB
SimulationUnit*	SimulationUnit 是基于模拟作业的 vCPU 和内存消耗计算得出的 单位：计数

 Important

标有*的指标仅用于估算目的。AWS RoboMaker 在准备运行模拟作业时发出指标。除非模拟作业处于 Running 状态，否则费用不会累积。

AWS RoboMaker 使用量指标

您可以使用 CloudWatch 使用量指标来了解您的账户的资源使用情况。使用这些指标在 CloudWatch 图表和仪表板上可视化您当前的服务使用情况。

AWS RoboMaker 使用量指标对应于 AWS 服务配额。您可以配置警报，以在用量接近服务配额时向您发出警报。有关与服务配额 CloudWatch 集成的更多信息，请参阅 [Service Quotas 集成和使用量指标](#)。

AWS/Usage 维度中包含以下指标。

指标	描述
ResourceCount	您账户中运行的指定资源的数量。资源由与指标关联的维度定义。 此指标最有用的统计数据是 MAXIMUM，这表示 1 分钟期间内使用的最大资源数。

以下维度用于优化由 AWS RoboMaker 发布的用量指标。

维度	描述
Service	包含资源的 AWS 服务的名称。对于 AWS RoboMaker 使用量指标，此维度的值为 RoboMaker 。
Type	正在报告的实体的类型。目前，AWS RoboMaker 用量指标的唯一有效值为 Resource。

维度	描述
Resource	正在运行的资源的类型。当前，AWS RoboMaker 使用量指标的有效值为RobotApplication SimulationApplication、ActiveSimulationJob 和ActiveSimulationJobBatch。
Class	所跟踪的资源的类。对于以资源维度值ActiveSimulationJob 为值的 AWS RoboMaker 使用量指标，有效值为CPU GPU_AND_CPU。此维度的值定义该指标报告的由模拟作业使用的计算资源类型。对于其他而言，类值为 None。

这些指标每分钟发出一次。使用这些指标来监控使用情况，然后根据需要请求相应地提高限制。有关监控使用情况的更多信息，请参阅[可视化服务配额并设置警报](#)。

使用记录通话 AWS CloudTrail

AWS RoboMaker 与 AWS CloudTrail 一项服务集成，该服务提供用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS RoboMaker。CloudTrail 将所有 API 调用捕获 AWS RoboMaker 为事件。捕获的调用包括来自 AWS RoboMaker 控制台的调用和对 AWS RoboMaker API 操作的代码调用。如果您创建跟踪，则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶，包括的事件 AWS RoboMaker。如果您未配置跟踪，您仍然可以在 CloudTrail 控制台的事件历史记录中查看最新的事件。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS RoboMaker、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅[AWS CloudTrail 用户指南](#)。

AWS RoboMaker 信息在 CloudTrail

CloudTrail 在您创建 AWS 账户时已在您的账户上启用。当活动发生在中时 AWS RoboMaker，该活动会与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在自己的 AWS 账户中查看、搜索和下载最近发生的事件。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您 AWS 账户中的事件，包括的事件 AWS RoboMaker，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。预设情况下，在控制台中创建跟踪时，此跟踪应用于所有

AWS 区域。跟踪记录 AWS 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅以下内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件](#)和[从多个账户接收 CloudTrail 日志文件](#)

所有 AWS RoboMaker 操作均由 API 参考记录 CloudTrail 并记录在 [AWS RoboMaker API 参考](#) 中。例如，调用 RegisterRobot 和 UpdateRobotApplication 操作会在 CloudTrail 日志文件中生成条目。CreateSimulationJob

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是使用根证书还是 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 AWS RoboMaker 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示该 DescribeRobot 操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "my-principal-id",
    "arn": "my-arn",
    "accountId": "my-account-id",
```

```

    "accessKeyId": "my-access-key",
    "userName": "my-user-name"
  },
  "eventTime": "2018-12-07T00:28:03Z",
  "eventSource": "robomaker.amazonaws.com",
  "eventName": "DescribeRobot",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "my-ip-address",
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.455
Linux/4.4.83-0.1.fm.327.54.326.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.192-b12
java/1.8.0_192,",
  "requestParameters": {
    "robot": "my-robot-arn"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "f54cdf8b-f9b6-11e8-8883-c3f04579eca3",
  "eventID": "affb0303-ff48-4f65-af8e-d7d19710bac3",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "my-recipient-account-id"
}

```

标记资源 AWS RoboMaker

为了帮助您管理和组织实例集、机器人、机器人应用程序、模拟应用程序和模拟作业，您可以选择以标签的形式为每个资源分配您自己的元数据。本部分介绍标签并说明如何创建标签。

标签基本知识

标签使您能够以不同的方式对 AWS RoboMaker 资源进行分类，例如按用途、所有者或环境进行分类。这在您拥有许多同类型资源时很有用 - 您可以根据分配给资源的标签快速识别特定资源。每个标签都包含您定义的一个键和一个可选值。例如，您可以为机器人定义一组标签来帮助您按功能跟踪设备。我们建议您为每类资源创建一组可满足您的需求的标签键。使用一组连续的标签键，管理资源时会更加轻松。

您可以根据添加或应用的标签搜索和筛选资源。您还可以使用标签控制对资源的访问，如[在 IAM 策略中使用标签](#)中所述。

为便于使用，中的标签编辑器 AWS Management Console 提供了一种集中、统一的方式来创建和管理标签。有关更多信息，请参阅[使用 AWS Management Console](#) 中的[使用 Tag Editor](#)。

您也可以使用 AWS CLI 和 AWS RoboMaker API 处理标签。当您在以下命令中使用 Tags 字段创建标签时，可以将标签与事物组、事物类型、主题规则、作业、安全配置文件和账单组相关联：

- [CreateRobotApplication](#)
- [CreateSimulationApplication](#)
- [CreateSimulationJob](#)
- [CreateWorldExportJob](#)
- [CreateWorldGenerationJob](#)
- [CreateWorldTemplate](#)
- [StartSimulationJobBatch](#)

您可以使用以下命令为支持标记的现有资源添加、修改或删除标签：

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)

您可以修改标签的密钥和值，还可以随时删除资源的标签。您可以将标签的值设为空的字符串，但是不能将其设为空值。如果添加的标签的键与该资源上现有标签的键相同，新值就会覆盖旧值。如果删除资源，则所有与资源相关的标签都将被删除。

标签限制

下面是适用于标签的基本限制：

- 每个资源的最大标签数：50
- 最大密钥长度：127 个 Unicode 字符（采用 UTF-8 格式）
- 最大值长度：255 个 Unicode 字符（采用 UTF-8 格式）
- 标签键和值区分大小写。
- 请勿在标签名称或值中使用 `aws:` 前缀，因为它已保留供 AWS 使用。您无法编辑或删除带此前缀的标签名称或值。具有此前缀的标签不计入每个资源的标签数限制。
- 如果标签方案针对多个服务和资源使用，请记得其他服务可能对支持的字符有限制。通常允许使用的字符包括：可用 UTF-8 格式表示的字母、空格和数字以及以下特殊字符：`+ - = . _ : / @`。

在 IAM 策略中使用标签

可以在用于 AWS RoboMaker API 操作的 IAM 策略中应用基于标签的资源级权限。这可让您更好地控制用户可创建、修改或使用哪些资源。在 IAM policy 中将 Condition 元素 (也称作 Condition 块) 与以下条件上下文键和值结合使用来基于资源标签控制用户访问 (权限) :

- 使用 `aws:ResourceTag/tag-key: tag-value` 可允许或拒绝带特定标签的资源上的用户操作。
- 使用 `aws:RequestTag/tag-key: tag-value` 可要求在发出创建或修改允许标签的资源的 API 请求时使用 (或不使用) 特定标签。
- 使用 `aws:TagKeys: [tag-key, ...]` 可要求在发出创建或修改允许标签的资源的 API 请求时使用 (或不使用) 一组特定标签键。

Note

IAM 策略中的条件上下文键和值仅适用于能够标记的资源的标识符是必需参数的那些 AWS RoboMaker 操作。例如, 根据条件上下文键和值, [ListFleets](#) 将不允许或拒绝使用, 因为此请求中未引用任何可标记的资源 (舰队、机器人、机器人应用程序、模拟应用程序、模拟作业、部署作业)。

有关更多信息, 请参阅 AWS Identity and Access Management 用户指南中的 [使用标签控制对 AWS 资源的访问](#)。该指南的 [IAM JSON 策略参考](#) 部分包含 IAM 中的 JSON 策略的元素、变量和评估逻辑的详细语法、描述和示例。

以下策略示例应用两个基于标签的限制。受此策略限制的 IAM 用户 :

- 无法创建带标签 "env=prod" 的机器人 (参阅示例第 "aws:RequestTag/env" : "prod" 行)。
- 无法删除具有现有标签 "env=prod" 的机器人 (参阅示例第 "aws:ResourceTag/env" : "prod" 行)。

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "robomaker:CreateRobot",
      "Resource" : "*",
```

```

    "Condition" : {
      "StringEquals" : {
        "aws:RequestTag/env" : "prod"
      }
    },
    {
      "Effect" : "Deny",
      "Action" : "robomaker:DeleteRobot",
      "Resource" : "*",
      "Condition" : {
        "StringEquals" : {
          "aws:ResourceTag/env" : "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "robomaker:*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

您还可以为给定标签键指定多个标签值，方法是将它们括在列表中，如下所示：

```

    "StringEquals" : {
      "aws:ResourceTag/env" : ["dev", "test"]
    }

```

Note

如果您基于标签允许或拒绝用户访问资源，则必须考虑显式拒绝用户对相同资源添加或删除这些标签的能力。否则，用户可能通过修改资源标签来绕过您的限制并获得资源访问权限。

安全合规性

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅AWS 服务 [“按合规计划划分的范围”](#)，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划AWS](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于您的数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律和法规。AWS 提供了以下资源来帮助实现合规性：

- [Security Compliance & Governance](#)：这些解决方案实施指南讨论了架构考虑因素，并提供了部署安全性和合规性功能的步骤。
- [符合 HIPAA 要求的服务参考](#)：列出符合 HIPAA 要求的服务。并非所有 AWS 服务 人都符合 HIPAA 资格。
- [AWS 合规资源AWS](#) — 此工作簿和指南集可能适用于您所在的行业和所在地区。
- [AWS 客户合规指南](#) — 从合规角度了解责任共担模式。这些指南总结了保护的最佳实践，AWS 服务 并将指南映射到跨多个框架（包括美国国家标准与技术研究院 (NIST)、支付卡行业安全标准委员会 (PCI) 和国际标准化组织 (ISO)）的安全控制。
- [使用AWS Config 开发人员指南中的规则评估资源](#) — 该 AWS Config 服务评估您的资源配置在多大程度上符合内部实践、行业准则和法规。
- [AWS Security Hub](#)— 这 AWS 服务 提供了您内部安全状态的全面视图 AWS。Security Hub 通过安全控制措施评估您的 AWS 资源并检查其是否符合安全行业标准和最佳实践。有关受支持服务及控制措施的列表，请参阅 [Security Hub 控制措施参考](#)。
- [Amazon GuardDuty](#) — 它通过监控您的 AWS 账户环境中是否存在可疑和恶意活动，来 AWS 服务 检测您的工作负载、容器和数据面临的潜在威胁。GuardDuty 通过满足某些合规性框架规定的入侵检测要求，可以帮助您满足各种合规性要求，例如 PCI DSS。
- [AWS Audit Manager](#)— 这 AWS 服务 可以帮助您持续审计 AWS 使用情况，从而简化风险管理以及对法规和行业标准的合规性。

韧性在 AWS RoboMaker

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域和可用区构建的。AWS 区域提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络相连。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础结构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

除了 AWS 全球基础架构外，还 AWS RoboMaker 提供多项功能来帮助支持您的数据弹性和备份需求。

中的基础设施安全 AWS RoboMaker

作为一项托管服务 AWS RoboMaker，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用 AWS RoboMaker 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

此外，必须使用访问密钥 ID 和与 IAM 主体关联的秘密访问密钥来对请求进行签名。或者，您可以使用[AWS Security Token Service](#) (AWS STS) 生成临时安全凭证来对请求进行签名。

AWS RoboMaker 和接口 VPC 终端节点 (AWS PrivateLink)

您可以通过创建接口 VPC 终端节点在您 AWS RoboMaker 的 VPC 之间建立私有连接。接口终端节点由一项技术提供支持 [AWS PrivateLink](#)，该技术使您 AWS RoboMaker APIs 无需互联网网关、NAT 设备、VPN 连接或 AWS Direct Connect 连接即可进行私密访问。您的 VPC 中的实例不需要公有 IP 地址即可与之通信 AWS RoboMaker APIs。您的 VPC 和 VPC 之间的流量 AWS RoboMaker 不会离开亚马逊网络。

每个接口端点均由子网中的一个或多个[弹性网络接口](#)表示。

有关更多信息，请参阅AWS PrivateLink 指南中的[接口 VPC 终端节点 \(AWS PrivateLink\)](#)。

AWS RoboMaker VPC 终端节点的注意事项

在为设置接口 VPC 终端节点之前 AWS RoboMaker，请务必查看AWS PrivateLink 指南中的[接口终端节点属性和限制](#)。

AWS RoboMaker 支持从您的 VPC 调用其所有 API 操作。

为 AWS RoboMaker 创建接口 VPC 端点

您可以使用 Amazon VPC 控制台或 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 为 AWS RoboMaker 服务创建 VPC 终端节点。有关更多信息，请参阅 AWS PrivateLink 指南中的[创建接口端点](#)。

AWS RoboMaker 使用以下服务名称创建 VPC 终端节点：

- `com.amazonaws. region.robomaker`

如果为端点启用私有 DNS，则可以使用其默认 DNS 名称作为区域，向 AWS RoboMaker 发送 API 请求，例如 `robomaker.us-east-1.amazonaws.com`。

有关更多信息，请参阅 AWS PrivateLink 指南中的[通过接口端点访问服务](#)。

为 AWS RoboMaker 创建 VPC 端点策略

您可以为 VPC 端点附加控制对 AWS RoboMaker 的访问的端点策略。该策略指定以下信息：

- 可执行操作的主体。
- 可执行的操作。
- 可对其执行操作的资源。

有关更多信息，请参阅 AWS PrivateLink 指南中的[使用 VPC 端点控制对服务的访问](#)。

示例：用于 AWS RoboMaker 操作的 VPC 终端节点策略

以下是的终端节点策略示例 AWS RoboMaker。当连接到终端节点时，此策略授予所有委托人对所有资源 AWS RoboMaker 执行所列操作的访问权限。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Principal": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "robomaker:ListSimulationJobs",
        "robomaker:ListSimulationJobBatches"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


API 参考

本章包含的 API 参考文档 AWS RoboMaker。由以下部分组成。

Sections

- [操作](#)
- [数据类型](#)
- [常见错误](#)
- [常见参数](#)

操作

支持以下操作：

- [BatchDeleteWorlds](#)
- [BatchDescribeSimulationJob](#)
- [CancelDeploymentJob](#)
- [CancelSimulationJob](#)
- [CancelSimulationJobBatch](#)
- [CancelWorldExportJob](#)
- [CancelWorldGenerationJob](#)
- [CreateDeploymentJob](#)
- [CreateFleet](#)
- [CreateRobot](#)
- [CreateRobotApplication](#)
- [CreateRobotApplicationVersion](#)
- [CreateSimulationApplication](#)
- [CreateSimulationApplicationVersion](#)
- [CreateSimulationJob](#)
- [CreateWorldExportJob](#)
- [CreateWorldGenerationJob](#)
- [CreateWorldTemplate](#)

- [DeleteFleet](#)
- [DeleteRobot](#)
- [DeleteRobotApplication](#)
- [DeleteSimulationApplication](#)
- [DeleteWorldTemplate](#)
- [DeregisterRobot](#)
- [DescribeDeploymentJob](#)
- [DescribeFleet](#)
- [DescribeRobot](#)
- [DescribeRobotApplication](#)
- [DescribeSimulationApplication](#)
- [DescribeSimulationJob](#)
- [DescribeSimulationJobBatch](#)
- [DescribeWorld](#)
- [DescribeWorldExportJob](#)
- [DescribeWorldGenerationJob](#)
- [DescribeWorldTemplate](#)
- [GetWorldTemplateBody](#)
- [ListDeploymentJobs](#)
- [ListFleets](#)
- [ListRobotApplications](#)
- [ListRobots](#)
- [ListSimulationApplications](#)
- [ListSimulationJobBatches](#)
- [ListSimulationJobs](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListWorldExportJobs](#)
- [ListWorldGenerationJobs](#)
- [ListWorlds](#)
- [ListWorldTemplates](#)

- [RegisterRobot](#)
- [RestartSimulationJob](#)
- [StartSimulationJobBatch](#)
- [SyncDeploymentJob](#)
- [TagResource](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateRobotApplication](#)
- [UpdateSimulationApplication](#)
- [UpdateWorldTemplate](#)

BatchDeleteWorlds

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

在批处理操作中删除一个或多个世界。

请求语法

```
POST /batchDeleteWorlds HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "worlds": [ "string" ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[worlds](#)

要删除的世界对应的 Amazon 资源名称 (ARN) 列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "unprocessedWorlds": [ "string" ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[unprocessedWorlds](#)

与调用相关的未处理世界列表。这些世界未删除。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

BatchDescribeSimulationJob

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述一或多个模拟工作。

请求语法

```
POST /batchDescribeSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "jobs": [ "string" ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[jobs](#)

要描述的模拟任务的 Amazon 资源名称 (ARNs) 列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "jobs": [
    {
      "arn": "string",
      "clientRequestToken": "string",
      "compute": {
        "computeType": "string",
        "gpuUnitLimit": number,
        "simulationUnitLimit": number
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [
            {
              "etag": "string",
              "s3Key": "string"
            }
          ],
          "type": "string"
        }
      ],
      "failureBehavior": "string",
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "iamRole": "string",
      "lastStartedAt": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "loggingConfig": {
        "recordAllRosTopics": boolean
      },
      "maxJobDurationInSeconds": number,
      "name": "string",
      "networkInterface": {
        "networkInterfaceId": "string",
        "privateIpAddress": "string",

```



```

    "publicIpAddress": "string"
  },
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "robotApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [
        {
          "name": "string",
          "path": "string",
          "uploadBehavior": "string"
        }
      ]
    }
  ],

```

```

        "useDefaultTools": boolean,
        "useDefaultUploadConfigurations": boolean
    }
],
"simulationApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string " ],
            "environmentVariables": {
                "string": "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",
                "exitBehavior": "string",
                "name": "string",
                "streamOutputToCloudWatch": boolean,
                "streamUI": boolean
            }
        ],
        "uploadConfigurations": [
            {
                "name": "string",
                "path": "string",
                "uploadBehavior": "string"
            }
        ],
        "useDefaultTools": boolean,
        "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    }
]

```

```
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  },
  "simulationTimeMillis": number,
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ],
    "vpcId": "string"
  }
},
"unprocessedJobs": [ "string" ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[jobs](#)

模拟作业列表。

类型：[SimulationJob](#) 对象数组

[unprocessedJobs](#)

未处理的模拟作业 Amazon 资源名称列表 (ARNs)。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CancelDeploymentJob

此操作已弃用。

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

取消指定的部署作业。

请求语法

```
POST /cancelDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

即将取消的部署作业 ARN。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CancelSimulationJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

取消指定的模拟作业。

请求语法

```
POST /cancelSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

即将取消的模拟作业 ARN。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CancelSimulationJobBatch

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

取消模拟作业批处理。取消模拟作业批处理时，也将取消作为该批处理一部分创建的所有活跃模拟作业。

请求语法

```
POST /cancelSimulationJobBatch HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "batch": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[batch](#)

要取消的任务的 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CancelWorldExportJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

取消指定的导出作业。

请求语法

```
POST /cancelWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

即将取消的世界出口任务的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CancelWorldGenerationJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

取消指定的世界生成器作业。

请求语法

```
POST /cancelWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

要取消的世界生成器作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateDeploymentJob

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 1 月 31 日更新的内容。

将特定版本的机器人应用程序部署到实例集中的机器人。

考虑到一致性原因，机器人应用程序必须具有编号的 `applicationVersion`。要创建新版本，请使用 `CreateRobotApplicationVersion` 或参阅[创建机器人应用程序版本](#)。

Note

90 天之后，部署任务将过期并删除。这些任务无法再访问。

请求语法

```
POST /createDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
```

```

        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
    }
},
"deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
        "bucket": "string",
        "etag": "string",
        "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
},
"fleet": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
}
}

```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

必需：是

[deploymentApplicationConfigs](#)

部署应用程序配置。

类型：[DeploymentApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：是

[deploymentConfig](#)

请求的部署配置。

类型：[DeploymentConfig](#) 对象

必需：否

[fleet](#)

要部署的实例集的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

[tags](#)

包含附加到部署作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string": "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
      }
    }
  ],
  "deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
      "bucket": "string",
      "etag": "string",
      "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
  },
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "fleet": "string",
  "status": "string",
  "tags": {
    "string": "string"
  }
}
```



```
}  
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[createdAt](#)

创建实例集的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[deploymentApplicationConfigs](#)

部署应用程序配置。

类型：[DeploymentApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

[deploymentConfig](#)

部署配置。

类型：[DeploymentConfig](#) 对象

[failureCode](#)

模拟作业失败时的失败代码：

`BadPermissionError`

AWS Greengrass 需要服务级别的角色权限才能访问其他服务。该角色必须包括[AWSGreengrassResourceAccessRolePolicy](#) 托管策略。

ExtractingBundleFailure

无法从捆绑包中提取机器人应用程序。

FailureThresholdBreached

无法更新的机器人百分比超过了为部署设置的百分比。

GreengrassDeploymentFailed

无法将机器人应用程序部署到机器人。

GreengrassGroupVersionDoesNotExist

缺少与机器人关联的 AWS Greengrass 群组或版本。

InternalServerError

出现内部错误。请重试您的请求，但如果问题仍然存在，请联系我们并提供详细信息。

MissingRobotApplicationArchitecture

机器人应用程序没有与机器人架构相匹配的源。

MissingRobotDeploymentResource

缺少为机器人应用程序指定的一个或多个资源。例如，机器人应用程序是否有正确的启动包和启动文件？

PostLaunchFileFailure

启动后脚本失败。

PreLaunchFileFailure

启动前脚本失败。

ResourceNotFound

缺少一个或多个部署资源。例如，机器人应用程序源代码包还存在吗？

RobotDeploymentNoResponse

机器人没有回应。它可能未开机或未连接到互联网。

类型：字符串

有效值：ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch
| FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted |

RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout
| GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup |
MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture |
MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

failureReason

部署任务失败时的失败原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

fleet

部署任务的目标实例集。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

status

部署作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

tags

添加到部署作业的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

ConcurrentDeploymentException

已达到失败百分比阈值百分比。

HTTP 状态代码：400

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateFleet

此操作已弃用。

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

⚠ Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 1 月 31 日更新的内容。

创建实例集，一个表示运行相同机器人应用程序的机器人逻辑组。

请求语法

```
POST /createFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

name

实例集的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：是

tags

包含附加到实例集的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建实例集的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

实例集的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

[tags](#)

添加到队列的所有标签的列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateRobot

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 1 月 31 日更新的内容。

创建机器人。

请求语法

```
POST /createRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "architecture": "string",
  "greengrassGroupId": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[architecture](#)

机器人的目标架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

必需：是

[greengrassGroupId](#)

Greengrass 群组 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：.*

必需：是

[name](#)

机器人的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：是

[tags](#)

包含附加到机器人的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "architecture": "string",
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "greengrassGroupId": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[architecture](#)

机器人的目标架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

[arn](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

createdAt

创建机器人的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

greengrassGroupArn

与机器人相关联的 Greengrass 群组的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：.*

name

机器人的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

tags

添加到机器人的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceAlreadyExistsException

指定资源已经存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)

- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateRobotApplication

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建机器人应用程序。

请求语法

```
POST /createRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "name": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

environment

包含您用于机器人应用程序的 Docker 映像的 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

必需：否

name

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：是

robotSoftwareSuite

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

sources

机器人应用程序的源。

类型：[SourceConfig](#) 对象数组

必需：否

tags

包含附加到机器人应用程序的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含用于创建机器人应用程序的 Docker 映像 URI 的一个对象。

类型：[Environment](#) 对象

[lastUpdatedAt](#)

上次更新机器人应用程序的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

[revisionId](#)

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-]*

[robotSoftwareSuite](#)

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

[sources](#)

机器人应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

[tags](#)

添加到机器人应用程序的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`(\${LATEST})| [0-9]*`

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceAlreadyExistsException

指定资源已经存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateRobotApplicationVersion

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建机器人应用程序版本。

请求语法

```
POST /createRobotApplicationVersion HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "imageDigest": "string",
  "s3Etags": [ "string" ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

机器人应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

[currentRevisionId](#)

机器人应用程序的当前修订版 ID。如果您提供一个值，并且该值与最新修订版 ID 匹配，则将创建新版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：否

[imageDigest](#)

用于机器人应用程序的 Docker 镜像的 SHA256 标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 72。

模式：`[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

必需：否

[s3Etags](#)

您用于机器人应用程序的 zip 文件包的 Amazon S3 标识符。

类型：字符串数组

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
}
```

```
"lastUpdatedAt": number,
"name": "string",
"revisionId": "string",
"robotSoftwareSuite": {
  "name": "string",
  "version": "string"
},
"sources": [
  {
    "architecture": "string",
    "etag": "string",
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
],
"version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含用于创建机器人应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[lastUpdatedAt](#)

上次更新机器人应用程序的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

name

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

revisionId

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_\.\\-]*`

robotSoftwareSuite

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

sources

机器人应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

version

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`(\\$LATEST)|[0-9]*`

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版 SDK](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateSimulationApplication

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建模拟应用程序。

请求语法

```
POST /createSimulationApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

environment

包含用于创建模拟应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

必需：否

name

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：是

renderingEngine

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

必需：否

robotSoftwareSuite

模拟应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

[simulationSoftwareSuite](#)

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

[sources](#)

模拟应用程序的源。

类型：[SourceConfig](#) 对象数组

必需：否

[tags](#)

包含附加到模拟应用程序的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
}
```



```

    "lastUpdatedAt": number,
    "name": "string",
    "renderingEngine": {
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "revisionId": "string",
    "robotSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "simulationSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
    },
    "sources": [
        {
            "architecture": "string",
            "etag": "string",
            "s3Bucket": "string",
            "s3Key": "string"
        }
    ],
    "tags": {
        "string" : "string"
    },
    "version": "string"
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

模拟应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含您用于创建模拟应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[lastUpdatedAt](#)

上次更新作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

[renderingEngine](#)

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

[revisionId](#)

模拟应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_\.\\-]*`

[robotSoftwareSuite](#)

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

[simulationSoftwareSuite](#)

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

[sources](#)

模拟应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

[tags](#)

添加到模拟应用程序的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

模拟应用程序的版本版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`(\${LATEST})|[0-9]*`

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceAlreadyExistsException

指定资源已经存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)

- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateSimulationApplicationVersion

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建具有特定修订版 ID 的模拟应用程序。

请求语法

```
POST /createSimulationApplicationVersion HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "imageDigest": "string",
  "s3Etags": [ "string" ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

模拟应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

[currentRevisionId](#)

模拟应用程序的当前修订版 ID。如果您提供一个值，并且该值与最新修订版 ID 匹配，则将创建新版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：否

[imageDigest](#)

用于识别用于创建模拟应用程序的 Docker 镜像 URI 的 SHA256 摘要。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 72。

模式：`[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

必需：否

[s3Etags](#)

您用于创建模拟应用程序的 zip 文件包的 Amazon S3 etag 标识符。

类型：字符串数组

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
```

```

    "name": "string",
    "renderingEngine": {
      "name": "string",
      "version": "string"
    },
    "revisionId": "string",
    "robotSoftwareSuite": {
      "name": "string",
      "version": "string"
    },
    "simulationSoftwareSuite": {
      "name": "string",
      "version": "string"
    },
    "sources": [
      {
        "architecture": "string",
        "etag": "string",
        "s3Bucket": "string",
        "s3Key": "string"
      }
    ],
    "version": "string"
  }

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

模拟应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含用于创建模拟应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[lastUpdatedAt](#)

上次更新作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

[renderingEngine](#)

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

[revisionId](#)

模拟应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

[robotSoftwareSuite](#)

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

[simulationSoftwareSuite](#)

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

[sources](#)

模拟应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

[version](#)

模拟应用程序的版本版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版 SDK](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateSimulationJob

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建模拟作业。

📌 Note

90 天之后，默认任务将过期并删除。这些任务无法再访问。

请求语法

```
POST /createSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
  },
  "dataSources": [
    {
      "destination": "string",
      "name": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Keys": [ "string" ],
      "type": "string"
    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "iamRole": "string",
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  }
}
```

```

},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ]
  }
],

```

```

    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
  }
],
"simulationApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
  }
]

```

```
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  },
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ]
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

必需：否

[compute](#)

计算模拟作业的信息。

类型：[Compute](#) 对象

必需：否

dataSources

指定数据来源以将 S3 中的只读文件装载到模拟中。这些文件可在 `/opt/robomaker/datasources/data_source_name` 中找到。

Note

所有 DataSourceConfig 对象限制为 100 个文件，总大小限制为 25GB。

类型：[DataSourceConfig](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 6 项。

必需：否

failureBehavior

模拟作业的失败行为。

Continue

出现 4XX 错误代码后，让实例在最大超时持续时间内运行。

Fail

停止模拟作业并终止实例。

类型：字符串

有效值：Fail | Continue

必需：否

iamRole

允许模拟实例代表您调用其关联策略中指定 APIs 的 AWS 的 IAM 角色名称。凭证就是通过这种方法传递给您的模拟作业的。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`arn:aws:iam::\w+:role/.*`

必需：是

[loggingConfig](#)

日志记录配置。

类型：[LoggingConfig](#) 对象

必需：否

[maxJobDurationInSeconds](#)

以秒为单位的最大模拟作业持续时间（最多 14 天或 1,209,600 秒）。到达 maxJobDurationInSeconds 时，模拟作业的状态将转换为 Completed。

类型：长整型

必需：是

[outputLocation](#)

模拟作业生成的输出文件的位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

必需：否

[robotApplications](#)

在模拟作业中使用的机器人应用程序。

类型：[RobotApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[simulationApplications](#)

在模拟作业中使用的模拟应用程序。

类型：[SimulationApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[tags](#)

包含附加到模拟作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

[vpcConfig](#)

如果您的模拟作业访问 VPC 中的资源，则需要提供此参数来标识安全组 IDs 和子网 IDs 的列表。它们必须属于同一 VPC。必须至少提供一个安全组和一个子网 ID。

类型：[VPCConfig](#) 对象

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
  },
  "dataSources": [
    {
      "destination": "string",
      "name": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Keys": [
        {
          "etag": "string",
```

```

        "s3Key": "string"
    }
],
    "type": "string"
}
],
"failureBehavior": "string",
"failureCode": "string",
"iamRole": "string",
"lastStartedAt": number,
"lastUpdatedAt": number,
"loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string" ],
            "environmentVariables": {
                "string" : "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",

```

```

        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
    }
],
"uploadConfigurations": [
    {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"useDefaultTools": boolean,
"useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string" ],
            "environmentVariables": {
                "string" : "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",
                "exitBehavior": "string",
                "name": "string",

```

```

        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
    }
],
"uploadConfigurations": [
    {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"useDefaultTools": boolean,
"useDefaultUploadConfigurations": boolean,
"worldConfigs": [
    {
        "world": "string"
    }
]
}
],
"simulationTimeMillis": number,
"status": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ],
    "vpcId": "string"
}
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[compute](#)

计算模拟作业的信息。

类型：[ComputeResponse](#) 对象

[dataSources](#)

模拟作业的数据来源。

类型：[DataSource](#) 对象数组

[failureBehavior](#)

模拟作业的失败行为。

类型：字符串

有效值：`Fail` | `Continue`

[failureCode](#)

模拟作业失败时的失败代码：

`InternalServiceError`

内部服务错误。

`RobotApplicationCrash`

机器人应用程序异常退出。

`SimulationApplicationCrash`

模拟应用程序异常退出。

BadPermissionsRobotApplication

无法下载机器人应用程序包。

BadPermissionsSimulationApplication

无法下载模拟应用程序包。

BadPermissionsS3Output

无法将输出发布到客户提供的 S3 存储桶。

BadPermissionsCloudwatchLogs

无法将日志发布到客户提供的 CloudWatch 日志资源。

SubnetIpLimitExceeded

已超出子网 IP 限制。

ENILimit已超出

超出 ENI 限制。

BadPermissionsUserCredentials

无法使用提供的角色。

InvalidBundleRobotApplication

无法提取机器人捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

InvalidBundleSimulationApplication

无法提取模拟捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 RobotApplication 不匹配。

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 SimulationApplication 不匹配。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | RobotApplicationCrash |
SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure |
SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication

| BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object
| BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs |
SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials
| InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication
| InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded |
MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag |
SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound |
RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput |
WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication
| WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

[iamRole](#)

允许模拟任务代表您调用其关联策略中指定 APIs 的 AWS 的 IAM 角色。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：arn:aws:iam::\w+:role/.*

[lastStartedAt](#)

上次启动模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[lastUpdatedAt](#)

上次更新模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[loggingConfig](#)

日志记录配置。

类型：[LoggingConfig](#) 对象

[maxJobDurationInSeconds](#)

最长模拟作业持续时间，以秒为单位。

类型：长整型

[outputLocation](#)

模拟作业输出文件的位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

[robotApplications](#)

在模拟作业中使用的机器人应用程序。

类型：[RobotApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

[simulationApplications](#)

在模拟作业中使用的模拟应用程序。

类型：[SimulationApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

[simulationTimeMillis](#)

模拟作业执行持续时间（以毫秒为单位）。

类型：长整型

[status](#)

模拟作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

[tags](#)

添加到模拟作业的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[vpcConfig](#)

获取有关 vpc 配置的信息。

类型：[VPCConfigResponse](#) 对象

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ServiceUnavailableException

由于服务器发生临时故障而导致请求失败。

HTTP 状态代码：503

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateWorldExportJob

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建一个世界导出作业。

请求语法

```
POST /createWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "worlds": [ "string" ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

clientRequestToken

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

必需：否

[iamRole](#)

世界导出流程用于访问 Amazon S3 存储桶并进行导出的 IAM 角色。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`arn:aws:iam::\w+:role/.*`

必需：是

[outputLocation](#)

输出位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

必需：是

[tags](#)

包含附加到世界导出作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

[worlds](#)

与要导出的世界相对应的 Amazon 资源名称 (arn) 列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界导出作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

创建世界导出作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[failureCode](#)

世界导出作业失败时的失败代码：

`InternalServiceError`

内部服务错误。

`LimitExceeded`

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

`ResourceNotFound`

找不到指定资源。

`RequestThrottled`

请求已被阻止。

`InvalidInput`

请求输入参数无效。

`AllWorldGenerationFailed`

所有世界生成工作均失败。如果您的 `worldCount` 大于 50 或小于 1，就会发生这种情况。

有关故障排除的更多信息 WorldForge，请参阅[故障排除模拟 WorldForge](#)。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | LimitExceeded | ResourceNotFound | RequestThrottled | InvalidInput | AccessDenied

[iamRole](#)

世界导出流程用于访问 Amazon S3 存储桶并进行导出的 IAM 角色。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：arn:aws:iam::\w+:role/.*

[outputLocation](#)

输出位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

[status](#)

世界导出作业的状态。

待处理

世界导出作业请求待处理。

Running

世界导出作业正在运行。

已完成

世界导出作业已完成。

失败

世界导出作业失败。请参阅failureCode了解更多信息。

已取消

世界导出作业被取消。

正在取消

世界导出作业正在取消。

类型：字符串

有效值：Pending | Running | Completed | Failed | Canceling | Canceled

[tags](#)

包含附加到世界导出作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ServiceUnavailableException

由于服务器发生临时故障而导致请求失败。

HTTP 状态代码：503

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateWorldGenerationJob

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

使用指定的模板创建世界。

请求语法

```
POST /createWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

clientRequestToken

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

必需：否

[tags](#)

包含附加到世界生成器作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

[template](#)

描述您要创建的世界模板的 Amazon 资源名称 (arn) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

[worldCount](#)

有关世界计数的信息。

类型：[WorldCount](#) 对象

必需：是

worldTags

包含附加到生成器作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界生成器作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

[createdAt](#)

创建世界生成器作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[failureCode](#)

世界生成器作业失败时的失败代码：

InternalServerError

内部服务错误。

LimitExceeded

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

ResourceNotFound

找不到指定资源。

RequestThrottled

请求已被阻止。

InvalidInput

请求输入参数无效。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | LimitExceeded | ResourceNotFound | RequestThrottled | InvalidInput | AllWorldGenerationFailed

[status](#)

世界生成器作业的状态。

待处理

世界生成器作业请求待处理。

Running

世界生成器作业正在运行。

已完成

世界生成器作业已完成。

失败

世界生成器作业失败。请参阅failureCode了解更多信息。

PartialFailed

有些世界没有生成。

已取消

世界生成器作业已取消。

正在取消

世界生成器作业正在取消。

类型：字符串

有效值：Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed | Canceling | Canceled

[tags](#)

包含附加到世界生成器作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[template](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[worldCount](#)

有关世界计数的信息。

类型：[WorldCount](#) 对象

[worldTags](#)

包含附加到生成器作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ServiceUnavailableException

由于服务器发生临时故障而导致请求失败。

HTTP 状态代码：503

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

CreateWorldTemplate

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

创建世界模板。

请求语法

```
POST /createWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "templateBody": "string",
  "templateLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

clientRequestToken

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

必需：否

name

世界模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：`.*`

必需：否

tags

包含附加到世界模板的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

templateBody

世界模板正文。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 262144。

模式：`[\S\s]+`

必需：否

[templateLocation](#)

世界模板的位置。

类型：[TemplateLocation](#) 对象

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

创建世界模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

世界模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：`.*`

[tags](#)

包含附加到世界模板的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceAlreadyExistsException

指定资源已经存在。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteFleet

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

删除队组。

请求语法

```
POST /deleteFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "fleet": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

fleet

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteRobot

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

删除机器人。

请求语法

```
POST /deleteRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "robot": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[robot](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteRobotApplication

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

删除机器人应用程序。

请求语法

```
POST /deleteRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

applicationVersion

要删除的应用程序版本的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteSimulationApplication

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

删除模拟应用程序。

请求语法

```
POST /deleteSimulationApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

要删除的模拟应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

applicationVersion

要删除的模拟应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeleteWorldTemplate

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

删除世界模板。

请求语法

```
POST /deleteWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "template": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[template](#)

您要删除的世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeregisterRobot

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

取消注册机器人。

请求语法

```
POST /deregisterRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

fleet

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

[robot](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[fleet](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[robot](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeDeploymentJob

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

描述部署作业。

请求语法

```
POST /describeDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string": "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
      }
    }
  ],
  "deploymentConfig": {
    "concurrentDeploymentPercentage": number,
    "downloadConditionFile": {
      "bucket": "string",
      "etag": "string",
      "key": "string"
    },
    "failureThresholdPercentage": number,
    "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
  },
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "fleet": "string",
  "robotDeploymentSummary": [
```

```
{
  "arn": "string",
  "deploymentFinishTime": number,
  "deploymentStartTime": number,
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "progressDetail": {
    "currentProgress": "string",
    "estimatedTimeRemainingSeconds": number,
    "percentDone": number,
    "targetResource": "string"
  },
  "status": "string"
},
"status": "string",
"tags": {
  "string" : "string"
}
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建部署作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[deploymentApplicationConfigs](#)

部署应用程序配置。

类型：[DeploymentApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

[deploymentConfig](#)

部署配置。

类型：[DeploymentConfig](#) 对象

[failureCode](#)

部署作业失败代码。

类型：字符串

有效值：ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch
| FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted |
RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout
| GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup |
MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture |
MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

[failureReason](#)

对部署作业失败原因的简短描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

[fleet](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[robotDeploymentSummary](#)

机器人部署汇总列表。

类型：[RobotDeployment](#) 对象数组

[status](#)

部署作业的状态。

类型：字符串

有效值：`Pending` | `Preparing` | `InProgress` | `Failed` | `Succeeded` | `Canceled`

[tags](#)

添加到指定部署作业的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

`InternalServerError`

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

`InvalidParameterException`

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeFleet

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

描述实例集。

请求语法

```
POST /describeFleet HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

fleet

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "lastDeploymentJob": "string",
  "lastDeploymentStatus": "string",
  "lastDeploymentTime": number,
  "name": "string",
  "robots": [
    {
      "architecture": "string",
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "fleetArn": "string",
      "greenGrassGroupId": "string",
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string",
      "status": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建实例集的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[lastDeploymentJob](#)

上次部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[lastDeploymentStatus](#)

上次部署的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

[lastDeploymentTime](#)

上次部署的时间。

类型：时间戳

[name](#)

实例集的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

[robots](#)

机器人清单。

类型：[Robot](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 1000 项。

[tags](#)

添加到指定实例集的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeRobot

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

描述机器人。

请求语法

```
POST /describeRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "robot": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[robot](#)

要描述的机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "architecture": "string",
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "fleetArn": "string",
  "greengrassGroupId": "string",
  "lastDeploymentJob": "string",
  "lastDeploymentTime": number,
  "name": "string",
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[architecture](#)

机器人应用程序的目标处理架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

[arn](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建机器人的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[fleetArn](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[greengrassGroupId](#)

Greengrass 群组 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：.*

[lastDeploymentJob](#)

上次部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[lastDeploymentTime](#)

上次部署作业的时间。

类型：时间戳

name

机器人的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

status

实例集的状态。

类型：字符串

有效值：`Available` | `Registered` | `PendingNewDeployment` | `Deploying` | `Failed` | `InSync` | `NoResponse`

tags

添加到指定机器人的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeRobotApplication

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述机器人应用程序。

请求语法

```
POST /describeRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

applicationVersion

要描述的机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "imageDigest": "string",
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[environment](#)

包含用于创建机器人应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[imageDigest](#)

用于机器人应用程序的 Docker 镜像的 SHA256 标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 72。

模式：`[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}`

[lastUpdatedAt](#)

上次更新机器人应用程序的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

[revisionId](#)

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

[robotSoftwareSuite](#)

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

[sources](#)

机器人应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

[tags](#)

添加到指定机器人应用程序的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`(\${LATEST})|[0-9]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版 SDK](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)

- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeSimulationApplication

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述模拟应用程序。

请求语法

```
POST /describeSimulationApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[application](#)

模拟应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

applicationVersion

要描述的模拟应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "imageDigest": "string",
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
```

```
    "s3Key": "string"
  },
],
"tags": {
  "string" : "string"
},
"version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

机器人模拟应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含用于创建模拟应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[imageDigest](#)

用于模拟应用程序的 Docker 镜像的 SHA256 标识符。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 72。

模式：[Ss][Hh][Aa]256:[0-9a-fA-F]{64}

[lastUpdatedAt](#)

上次更新作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

name

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

renderingEngine

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

revisionId

模拟应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-]*

robotSoftwareSuite

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

simulationSoftwareSuite

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

sources

模拟应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

tags

添加到指定模拟应用程序的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[version](#)

模拟应用程序的版本版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`(\\$LATEST)|[0-9]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeSimulationJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述模拟作业。

请求语法

```
POST /describeSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

要描述模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "compute": {
    "computeType": "string",
    "gpuUnitLimit": number,
    "simulationUnitLimit": number
  },
  "dataSources": [
    {
      "destination": "string",
      "name": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Keys": [
        {
          "etag": "string",
          "s3Key": "string"
        }
      ],
      "type": "string"
    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "iamRole": "string",
  "lastStartedAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  },
  "maxJobDurationInSeconds": number,
  "name": "string",
  "networkInterface": {
    "networkInterfaceId": "string",
    "privateIpAddress": "string",
    "publicIpAddress": "string"
  },
}
```

```

"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
  }
]

```

```

    }
  ],
  "simulationApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [
        {
          "name": "string",
          "path": "string",
          "uploadBehavior": "string"
        }
      ],
      "useDefaultTools": boolean,
      "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
      "worldConfigs": [
        {

```

```

        "world": "string"
    }
]
},
"simulationTimeMillis": number,
"status": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
},
"vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ],
    "vpcId": "string"
}
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

[compute](#)

计算模拟作业的信息。

类型：[ComputeResponse](#) 对象

[dataSources](#)

模拟作业的数据来源。

类型：[DataSource](#) 对象数组

[failureBehavior](#)

模拟作业的失败行为。

类型：字符串

有效值：Fail | Continue

[failureCode](#)

模拟作业失败时的失败代码：

InternalServerError

内部服务错误。

RobotApplicationCrash

机器人应用程序异常退出。

SimulationApplicationCrash

模拟应用程序异常退出。

BadPermissionsRobotApplication

无法下载机器人应用程序包。

BadPermissionsSimulationApplication

无法下载模拟应用程序包。

BadPermissionsS3Output

无法将输出发布到客户提供的 S3 存储桶。

BadPermissionsCloudwatchLogs

无法将日志发布到客户提供的 CloudWatch 日志资源。

SubnetIpLimitExceeded

已超出子网 IP 限制。

ENILimit已超出

超出 ENI 限制。

BadPermissionsUserCredentials

无法使用提供的角色。

InvalidBundleRobotApplication

无法提取机器人捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

InvalidBundleSimulationApplication

无法提取模拟捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 RobotApplication 不匹配。

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 SimulationApplication 不匹配。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | RobotApplicationCrash |
 SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure |
 SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication
 | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object
 | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs |
 SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials
 | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication
 | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded |
 MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag |
 SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound |
 RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput |

WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication
| WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

[failureReason](#)

有关模拟作业失败原因的详细信息。有关问题排查的更多信息，请参阅[问题排查](#)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

[iamRole](#)

允许模拟实例代表您调用其关联策略中指定 APIs 的 AWS 的 IAM 角色。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：arn:aws:iam::\w+:role/.*

[lastStartedAt](#)

上次启动模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[lastUpdatedAt](#)

上次更新模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[loggingConfig](#)

日志记录配置。

类型：[LoggingConfig](#) 对象

[maxJobDurationInSeconds](#)

作业最长持续时间，以秒为单位。该值必须为 8 天 (691,200 秒) 或更短。

类型：长整型

name

模拟作业的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

networkInterface

模拟作业的网络接口信息。

类型：[NetworkInterface](#) 对象

outputLocation

模拟作业生成的输出文件的位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

robotApplications

机器人应用程序列表。

类型：[RobotApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

simulationApplications

模拟应用程序列表。

类型：[SimulationApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

simulationTimeMillis

模拟作业执行持续时间（以毫秒为单位）。

类型：长整型

status

模拟作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

[tags](#)

添加到指定模拟应用作业的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

[vpcConfig](#)

VPC 配置。

类型：[VPCConfigResponse](#) 对象

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeSimulationJobBatch

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述模拟作业批处理。

请求语法

```
POST /describeSimulationJobBatch HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "batch": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

batch

要描述的批处理 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "createdRequests": [
    {
      "arn": "string",
      "computeType": "string",
      "dataSourceNames": [ "string" ],
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotApplicationNames": [ "string" ],
      "simulationApplicationNames": [ "string" ],
      "status": "string"
    }
  ],
  "failedRequests": [
    {
      "failedAt": number,
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "request": {
        "compute": {
          "computeType": "string",
          "gpuUnitLimit": number,
          "simulationUnitLimit": number
        }
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string" ],
          "type": "string"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "failureBehavior": "string",
  "iamRole": "string",
  "loggingConfig": {
    "recordAllRosTopics": boolean
  },
  "maxJobDurationInSeconds": number,
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "robotApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
          "portMappings": [
            {
              "applicationPort": number,
              "enableOnPublicIp": boolean,
              "jobPort": number
            }
          ]
        },
        "streamUI": boolean
      },
      "tools": [
        {
          "command": "string",
          "exitBehavior": "string",
          "name": "string",
          "streamOutputToCloudWatch": boolean,
          "streamUI": boolean
        }
      ],
      "uploadConfigurations": [

```

```

        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",

```

```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
        {
            "world": "string"
        }
    ]
}
],
    "tags": {
        "string" : "string"
    },
    "useDefaultApplications": boolean,
    "vpcConfig": {
        "assignPublicIp": boolean,
        "securityGroups": [ "string" ],
        "subnets": [ "string" ]
    }
}
}
],
    "failureCode": "string",
    "failureReason": "string",
    "lastUpdatedAt": number,
    "pendingRequests": [
        {
            "compute": {
                "computeType": "string",
                "gpuUnitLimit": number,
                "simulationUnitLimit": number
            },
            "dataSources": [
                {
                    "destination": "string",
                    "name": "string",
                    "s3Bucket": "string",
                    "s3Keys": [ "string" ],
                    "type": "string"
                }
            ]
        }
    ],

```

```

"failureBehavior": "string",
"iamRole": "string",
"loggingConfig": {
  "recordAllRosTopics": boolean
},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",

```



```

        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
    }
],
"setDefaultTools": boolean,
"setDefaultUploadConfigurations": boolean
}
],
"simulationApplications": [
{
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],
        "environmentVariables": {
            "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "portForwardingConfig": {
            "portMappings": [
                {
                    "applicationPort": number,
                    "enableOnPublicIp": boolean,
                    "jobPort": number
                }
            ]
        },
        "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
        {
            "command": "string",
            "exitBehavior": "string",
            "name": "string",
            "streamOutputToCloudWatch": boolean,
            "streamUI": boolean
        }
    ],
    "uploadConfigurations": [
        {
            "name": "string",
            "path": "string",
            "uploadBehavior": "string"
        }
    ]
}
]

```

```

        }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
        {
            "world": "string"
        }
    ]
}
],
"tags": {
    "string" : "string"
},
"useDefaultApplications": boolean,
"vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ]
}
}
],
"status": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
}
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

arn

批处理的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[batchPolicy](#)

批处理策略。

类型：[BatchPolicy](#) 对象

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

创建模拟作业批处理的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[createdRequests](#)

已创建的模拟作业汇总列表。

类型：[SimulationJobSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

[failedRequests](#)

创建失败的模拟作业请求列表。在模拟作业中创建请求失败。请求失败便没有模拟作业 ID。

类型：[FailedCreateSimulationJobRequest](#) 对象数组

[failureCode](#)

模拟作业批处理的失败代码。

类型：字符串

有效值：`InternalServerError`

[failureReason](#)

模拟作业批处理失败的原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

lastUpdatedAt

上次更新模拟作业批处理的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

pendingRequests

待处理模拟作业请求列表。这些请求尚未创建到模拟作业中。

类型：[SimulationJobRequest](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 1000 项。

status

批处理的状态。

待处理

模拟作业批处理请求待处理。

InProgress

模拟作业批处理正在进行中。

失败

模拟作业批处理失败。由于内部故障（例如 `InternalServiceError`），无法完成一个或多个模拟作业请求。有关更多信息，请参阅 `failureCode` 和 `failureReason`。

已完成

模拟批处理作业已完成。如果 (1) 批处理中没有待处理模拟作业请求，也不存在模拟作业请求因 `InternalServiceError` 而失败；(2) 所有已创建的模拟作业都已达到最终状态（例如，`Completed` 或 `Failed`），批处理即告完成。

已取消

模拟批处理作业已取消。

正在取消

模拟批处理作业正在取消。

正在完成

模拟批处理作业正在完成。

TimingOut

模拟批处理作业即将超时。

如果批处理超时，并且有待处理的请求因内部故障（例如 `InternalServerError`）而失败，则批处理状态将为 `Failed`。如果没有此类失败请求，则批处理状态将为 `TimedOut`。

TimedOut

模拟批处理作业已超时。

类型：字符串

有效值：`Pending` | `InProgress` | `Failed` | `Completed` | `Canceled` | `Canceling` | `Completing` | `TimingOut` | `TimedOut`

[tags](#)

包含附加到模拟作业批处理的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeWorld

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述世界。

请求语法

```
POST /describeWorld HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "world": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

world

您要描述世界的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "generationJob": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldDescriptionBody": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建世界的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[generationJob](#)

生成世界的世界生成作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[tags](#)

包含附加到世界的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

[template](#)

世界模板。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

[worldDescriptionBody](#)

返回描述世界内容的 JSON 格式的字符串。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 262144。

模式：`[\S\s]+`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeWorldExportJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述世界导出作业。

请求语法

```
POST /describeWorldExportJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

要描述世界导出作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "iamRole": "string",
  "outputLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Prefix": "string"
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "worlds": [ "string" ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

arn

世界导出作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

clientRequestToken

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

[createdAt](#)

创建世界导出作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[failureCode](#)

世界导出作业失败时的失败代码：

`InternalServerError`

内部服务错误。

`LimitExceeded`

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

`ResourceNotFound`

找不到指定资源。

`RequestThrottled`

请求已被阻止。

`InvalidInput`

请求输入参数无效。

类型：字符串

有效值：`InternalServerError` | `LimitExceeded` | `ResourceNotFound` | `RequestThrottled` | `InvalidInput` | `AccessDenied`

[failureReason](#)

世界导出作业失败的原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：`.*`

[iamRole](#)

世界导出流程用于访问 Amazon S3 存储桶并进行导出的 IAM 角色。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`arn:aws:iam::\w+:role/.*`

[outputLocation](#)

输出位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

[status](#)

世界导出作业的状态。

待处理

世界导出作业请求待处理。

Running

世界导出作业正在运行。

已完成

世界导出作业已完成。

失败

世界导出作业失败。有关更多信息，请参阅 `failureCode` 和 `failureReason`。

已取消

世界导出作业被取消。

正在取消

世界导出作业正在取消。

类型：字符串

有效值：`Pending` | `Running` | `Completed` | `Failed` | `Canceling` | `Canceled`

tags

包含附加到世界导出作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

worlds

与要导出的世界相对应的 Amazon 资源名称 (arn) 列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeWorldGenerationJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述世界生成作业。

请求语法

```
POST /describeWorldGenerationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

需描述的世界生成作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "failureCode": "string",
  "failureReason": "string",
  "finishedWorldsSummary": {
    "failureSummary": {
      "failures": [
        {
          "failureCode": "string",
          "failureCount": number,
          "sampleFailureReason": "string"
        }
      ],
      "totalFailureCount": number
    },
    "finishedCount": number,
    "succeededWorlds": [ "string" ]
  },
  "status": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "template": "string",
  "worldCount": {
    "floorplanCount": number,
    "interiorCountPerFloorplan": number
  },
  "worldTags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界生成作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

[createdAt](#)

创建世界生成作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[failureCode](#)

世界生成作业失败时的失败代码：

InternalServiceError

内部服务错误。

LimitExceeded

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

ResourceNotFound

找不到指定资源。

RequestThrottled

请求已被阻止。

InvalidInput

请求输入参数无效。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | LimitExceeded | ResourceNotFound | RequestThrottled | InvalidInput | AllWorldGenerationFailed

[failureReason](#)

世界生成作业失败的原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

[finishedWorldsSummary](#)

关于已完成世界的汇总信息。

类型：[FinishedWorldsSummary](#) 对象

[status](#)

世界生成作业的状态：

待处理

世界生成作业请求待处理。

Running

世界生成作业正在运行。

已完成

世界生成作业已完成。

失败

世界生成作业失败。请参阅failureCode了解更多信息。

PartialFailed

有些世界没有生成。

已取消

世界生成作业已取消。

正在取消

世界生成作业正在取消。

类型：字符串

有效值：Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed | Canceling | Canceled

[tags](#)

包含附加到世界生成作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

[template](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[worldCount](#)

有关世界计数的信息。

类型：[WorldCount](#) 对象

[worldTags](#)

包含附加到生成器作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DescribeWorldTemplate

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

描述世界模板。

请求语法

```
POST /describeWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "template": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[template](#)

您要描述的世界模板的 AMAZON 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "clientRequestToken": "string",
  "createdAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

createdAt

创建世界模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

lastUpdatedAt

上次更新世界模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

name

世界模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：.*

tags

包含附加到世界模板的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*

version

您正在使用的世界模板版本。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)

- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

GetWorldTemplateBody

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

获取世界模板正文。

请求语法

```
POST /getWorldTemplateBody HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "generationJob": "string",
  "template": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

generationJob

世界生成器作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

[template](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "templateBody": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[templateBody](#)

世界模板正文。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 262144。

模式：[\\S\\s]+

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListDeploymentJobs

此操作已弃用。

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

⚠ Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

返回实例集的部署作业列表。您可以选择提供筛选器检索特定部署作业。

请求语法

```
POST /listDeploymentJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[filters](#)

用于限制结果的可选筛选器。

支持筛选器名称 `status` 和 `fleetName`。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。最多可以使用三个筛选器，但它们必须用于同名项目。例如，如果您正在寻找状态 `InProgress` 或状态 `Pending` 的商品。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，`ListDeploymentJobs` 仅在单个页面中返回 `maxResults` 个结果以及 `nextToken` 响应元素。通过发送另一个带有返回 `ListDeploymentJobs` 值的 `nextToken` 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 200 之间。如果不使用此参数，则 `ListDeploymentJobs` 最多返回 200 个结果和一个 `nextToken` 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListDeploymentJobs` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```

{
  "deploymentJobs": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "deploymentApplicationConfigs": [
        {
          "application": "string",
          "applicationVersion": "string",
          "launchConfig": {
            "environmentVariables": {
              "string": "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "postLaunchFile": "string",
            "preLaunchFile": "string"
          }
        }
      ],
      "deploymentConfig": {
        "concurrentDeploymentPercentage": number,
        "downloadConditionFile": {
          "bucket": "string",
          "etag": "string",
          "key": "string"
        },
        "failureThresholdPercentage": number,
        "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
      },
      "failureCode": "string",
      "failureReason": "string",
      "fleet": "string",
      "status": "string"
    }
  ],
  "nextToken": "string"
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[deploymentJobs](#)

满足请求标准的部署作业列表。

类型：[DeploymentJob](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 200 项。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListDeploymentJobs 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListFleets

此操作已弃用。

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

⚠ Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

返回实例集列表。您可以选择提供筛选器检索特定实例集。

请求语法

```
POST /listFleets HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。

支持过滤器名称 `name`。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。您最多可以使用三个筛选条件。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

maxResults

使用此参数时，`ListFleets` 仅在单个页面中返回 `maxResults` 个结果以及 `nextToken` 响应元素。通过发送另一个带有返回 `ListFleets` 值的 `nextToken` 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 200 之间。如果不使用此参数，则 `ListFleets` 最多返回 200 个结果和一个 `nextToken` 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

nextToken

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListFleets` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

Note

此令牌应被视为不透明标识符，仅用于检索列表中的下一项，不能用于其他编程目的。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleetDetails": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentStatus": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string"
    }
  ],
  "nextToken": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

fleetDetails

符合请求标准的实例集详细信息列表。

类型：[Fleet](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 200 项。

nextToken

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListFleets 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)

- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListRobotApplications

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

返回机器人应用程序列表。您可以选择提供过滤器来检索特定的机器人应用程序。

请求语法

```
POST /listRobotApplications HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "versionQualifier": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。

支持过滤器名称 name。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。您最多可以使用三个筛选条件。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListRobotApplications 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListRobotApplications 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListRobotApplications 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListRobotApplications 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

[versionQualifier](#)

机器人应用程序的版本限定符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：ALL

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "robotApplicationSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListRobotApplications` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[robotApplicationSummaries](#)

满足请求标准的机器人应用程序汇总列表。

类型：[RobotApplicationSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListRobots

此操作已弃用。

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

⚠ Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

返回机器人列表。您可以选择提供筛选器检索特定机器人。

请求语法

```
POST /listRobots HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[filters](#)

用于限制结果的可选筛选器。

支持筛选器名称 `status` 和 `fleetName`。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。最多可以使用三个筛选器，但它们必须用于同名项目。例如，如果您正在寻找状态 `Registered` 或状态 `Available` 的商品。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，`ListRobots` 仅在单个页面中返回 `maxResults` 个结果以及 `nextToken` 响应元素。通过发送另一个带有返回 `ListRobots` 值的 `nextToken` 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 200 之间。如果不使用此参数，则 `ListRobots` 最多返回 200 个结果和一个 `nextToken` 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListRobots` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

```
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "robots": [
    {
      "architecture": "string",
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "fleetArn": "string",
      "greenGrassGroupId": "string",
      "lastDeploymentJob": "string",
      "lastDeploymentTime": number,
      "name": "string",
      "status": "string"
    }
  ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListRobots` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[robots](#)

满足请求标准的机器人列表。

类型：[Robot](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 1000 项。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)

- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListSimulationApplications

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

返回模拟应用程序列表。您可以选择提供筛选器检索特定模拟应用程序。

请求语法

```
POST /listSimulationApplications HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string",
  "versionQualifier": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器列表。

支持过滤器名称 name。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。您最多可以使用三个筛选条件。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListSimulationApplications 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListSimulationApplications 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListSimulationApplications 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListSimulationApplications 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

[versionQualifier](#)

模拟应用程序的版本限定符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：ALL

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "simulationApplicationSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "robotSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "simulationSoftwareSuite": {
        "name": "string",
        "version": "string"
      },
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

nextToken

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListSimulationApplications 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

[simulationApplicationSummaries](#)

满足请求标准的模拟应用程序摘要列表。

类型：[SimulationApplicationSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListSimulationJobBatches

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

返回模拟作业批处理列表。您可以选择提供筛选器检索特定模拟批处理作业。

请求语法

```
POST /listSimulationJobBatches HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，`ListSimulationJobBatches` 仅在单个页面中返回 `maxResults` 个结果以及 `nextToken` 响应元素。通过发送另一个带有返回 `ListSimulationJobBatches` 值的 `nextToken` 请求，可以看到初始请求的其余结果。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListSimulationJobBatches` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "simulationJobBatchSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "createdRequestCount": number,
      "failedRequestCount": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "pendingRequestCount": number,
      "status": "string"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListSimulationJobBatches` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[simulationJobBatchSummaries](#)

模拟作业批处理汇总列表。

类型：[SimulationJobBatchSummary](#) 对象数组

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListSimulationJobs

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

返回模拟作业列表。您可以选择提供筛选器检索特定模拟作业。

请求语法

```
POST /listSimulationJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。

支持筛选器名称 status、simulationApplicationName 和 robotApplicationName。筛选时，必须使用已筛选项目的完整值。最多可以使用三个筛选器，但它们必须用于同名项目。例如，如果您正在寻找状态 Preparing 或状态 Running 的商品。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListSimulationJobs 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListSimulationJobs 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 1000 之间。如果不使用此参数，则 ListSimulationJobs 最多返回 1000 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListSimulationJobs 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "simulationJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "computeType": "string",
      "dataSourceNames": [ "string" ],
```

```
    "lastUpdatedAt": number,
    "name": "string",
    "robotApplicationNames": [ "string" ],
    "simulationApplicationNames": [ "string" ],
    "status": "string"
  }
]
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListSimulationJobs` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[simulationJobSummaries](#)

满足请求标准的模拟任务摘要列表。

类型：[SimulationJobSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListTagsForResource

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

列出 AWS RoboMaker 资源上的所有标签。

请求语法

```
GET /tags/resourceArn HTTP/1.1
```

URI 请求参数

请求使用以下 URI 参数。

resourceArn

带有待列出的标签的 AWS RoboMaker 亚马逊资源名称 (ARN)。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

请求体

该请求没有请求正文。

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
```



```
"tags": {  
  "string" : "string"  
}  
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[tags](#)

添加到指定资源的所有标签列表。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListWorldExportJobs

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

列出世界导出作业。

请求语法

```
POST /listWorldExportJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。可以使用 generationJobId 和 templateId。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListWorldExportJobs 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListWorldExportJobs 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListWorldExportJobs 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListWorldExportJobs 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\|/+]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "worldExportJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "outputLocation": {
        "s3Bucket": "string",
        "s3Prefix": "string"
      },
      "status": "string",
```

```
    "worlds": [ "string" ]  
  }  
]  
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListWorldExportJobsRequest` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[worldExportJobSummaries](#)

世界导出作业汇总信息。

类型：[WorldExportJobSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListWorldGenerationJobs

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

列出世界生成器作业。

请求语法

```
POST /listWorldGenerationJobs HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。可以使用 status 和 templateId。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListWorldGeneratorJobs 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListWorldGeneratorJobs 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListWorldGeneratorJobs 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListWorldGenerationJobsRequest 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "worldGenerationJobSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "failedWorldCount": number,
      "status": "string",
      "succeededWorldCount": number,
      "template": "string",
      "worldCount": {
```



```
        "floorplanCount": number,  
        "interiorCountPerFloorplan": number  
    }  
}  
]  
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListWorldGeneratorJobsRequest` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[worldGenerationJobSummaries](#)

世界导出生成器汇总信息。

类型：[WorldGenerationJobSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListWorlds

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

列出世界。

请求语法

```
POST /listWorlds HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "filters": [
    {
      "name": "string",
      "values": [ "string" ]
    }
  ],
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

filters

用于限制结果的可选筛选器。您可以使用 status。

类型：[Filter](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

[maxResults](#)

使用此参数时，ListWorlds 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListWorlds 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListWorlds 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListWorlds 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "worldSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "generationJob": "string",
      "template": "string"
    }
  ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 nextToken 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 ListWorlds 并将该令牌分配给请求对象的 nextToken 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 NextToken 参数设置为 null。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*

[worldSummaries](#)

世界汇总信息。

类型：[WorldSummary](#) 对象数组

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ListWorldTemplates

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

列出世界模板。

请求语法

```
POST /listWorldTemplates HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "maxResults": number,
  "nextToken": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

maxResults

使用此参数时，ListWorldTemplates 仅在单个页面中返回 maxResults 个结果以及 nextToken 响应元素。通过发送另一个带有返回 ListWorldTemplates 值的 nextToken 请求，可以看到初始请求的其余结果。该值必须在 1 到 100 之间。如果不使用此参数，则 ListWorldTemplates 最多返回 100 个结果和一个 nextToken 值（如果适用）。

类型：整数

必需：否

nextToken

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListWorldTemplates` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "nextToken": "string",
  "templateSummaries": [
    {
      "arn": "string",
      "createdAt": number,
      "lastUpdatedAt": number,
      "name": "string",
      "version": "string"
    }
  ]
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[nextToken](#)

如果之前的分页请求未返回所有剩余结果，则响应对象的 `nextToken` 参数值将设置为令牌。要检索下一组结果，请再次调用 `ListWorldTemplates` 并将该令牌分配给请求对象的 `nextToken` 参数。如果没有剩余的结果，则前一个响应对象的 `NextToken` 参数设置为 `null`。

类型：字符串

长度限制：最小长度为 0。最大长度为 2048。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-\/+=]*`

[templateSummaries](#)

模板汇总信息。

类型：[TemplateSummary](#) 对象数组

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RegisterRobot

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

在实例集中注册机器人。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 1 月 31 日更新的内容。

请求语法

```
POST /registerRobot HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

fleet

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

[robot](#)

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "fleet": "string",
  "robot": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[fleet](#)

机器人将加入的实例集的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[robot](#)

有关机器人注册的信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RestartSimulationJob

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

重新启动运行的模拟作业。

请求语法

```
POST /restartSimulationJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "job": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

job

模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

StartSimulationJobBatch

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

启动新模拟作业批处理。批处理使用一个或多个SimulationJobRequest对象进行定义。

请求语法

```
POST /startSimulationJobBatch HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
  "createSimulationJobRequests": [
    {
      "compute": {
        "computeType": "string",
        "gpuUnitLimit": number,
        "simulationUnitLimit": number
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string" ],
          "type": "string"
        }
      ],
      "failureBehavior": "string",
      "iamRole": "string",
      "loggingConfig": {
        "recordAllRosTopics": boolean
      }
    }
  ]
}
```

```

},
"maxJobDurationInSeconds": number,
"outputLocation": {
  "s3Bucket": "string",
  "s3Prefix": "string"
},
"robotApplications": [
  {
    "application": "string",
    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ]
  },

```

```

        "useDefaultTools": boolean,
        "useDefaultUploadConfigurations": boolean
    }
],
"simulationApplications": [
    {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",
        "launchConfig": {
            "command": [ "string" ],
            "environmentVariables": {
                "string" : "string"
            },
            "launchFile": "string",
            "packageName": "string",
            "portForwardingConfig": {
                "portMappings": [
                    {
                        "applicationPort": number,
                        "enableOnPublicIp": boolean,
                        "jobPort": number
                    }
                ]
            },
            "streamUI": boolean
        },
        "tools": [
            {
                "command": "string",
                "exitBehavior": "string",
                "name": "string",
                "streamOutputToCloudWatch": boolean,
                "streamUI": boolean
            }
        ],
        "uploadConfigurations": [
            {
                "name": "string",
                "path": "string",
                "uploadBehavior": "string"
            }
        ],
        "useDefaultTools": boolean,
        "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    }
]

```

```
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  },
  "tags": {
    "string" : "string"
  },
  "useDefaultApplications": boolean,
  "vpcConfig": {
    "assignPublicIp": boolean,
    "securityGroups": [ "string" ],
    "subnets": [ "string" ]
  }
},
"tags": {
  "string" : "string"
}
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[batchPolicy](#)

批处理策略。

类型：[BatchPolicy](#) 对象

必需：否

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

必需：否

[createSimulationJobRequests](#)

即将在批处理中创建的模拟作业请求列表。

类型：[SimulationJobRequest](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 1000 项。

必需：是

[tags](#)

包含附加到部署作业批处理的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "batchPolicy": {
    "maxConcurrency": number,
    "timeoutInSeconds": number
  },
  "clientRequestToken": "string",
```

```

"createdAt": number,
"createdRequests": [
  {
    "arn": "string",
    "computeType": "string",
    "dataSourceNames": [ "string" ],
    "lastUpdatedAt": number,
    "name": "string",
    "robotApplicationNames": [ "string" ],
    "simulationApplicationNames": [ "string" ],
    "status": "string"
  }
],
"failedRequests": [
  {
    "failedAt": number,
    "failureCode": "string",
    "failureReason": "string",
    "request": {
      "compute": {
        "computeType": "string",
        "gpuUnitLimit": number,
        "simulationUnitLimit": number
      },
      "dataSources": [
        {
          "destination": "string",
          "name": "string",
          "s3Bucket": "string",
          "s3Keys": [ "string" ],
          "type": "string"
        }
      ],
      "failureBehavior": "string",
      "iamRole": "string",
      "loggingConfig": {
        "recordAllRosTopics": boolean
      },
      "maxJobDurationInSeconds": number,
      "outputLocation": {
        "s3Bucket": "string",
        "s3Prefix": "string"
      },
      "robotApplications": [

```

```

{
  "application": "string",
  "applicationVersion": "string",
  "launchConfig": {
    "command": [ "string" ],
    "environmentVariables": {
      "string" : "string"
    },
    "launchFile": "string",
    "packageName": "string",
    "portForwardingConfig": {
      "portMappings": [
        {
          "applicationPort": number,
          "enableOnPublicIp": boolean,
          "jobPort": number
        }
      ]
    },
    "streamUI": boolean
  },
  "tools": [
    {
      "command": "string",
      "exitBehavior": "string",
      "name": "string",
      "streamOutputToCloudWatch": boolean,
      "streamUI": boolean
    }
  ],
  "uploadConfigurations": [
    {
      "name": "string",
      "path": "string",
      "uploadBehavior": "string"
    }
  ],
  "useDefaultTools": boolean,
  "useDefaultUploadConfigurations": boolean
},
"simulationApplications": [
  {
    "application": "string",

```



```

    "applicationVersion": "string",
    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
    "worldConfigs": [
      {
        "world": "string"
      }
    ]
  },
],

```

```

    "tags": {
      "string" : "string"
    },
    "useDefaultApplications": boolean,
    "vpcConfig": {
      "assignPublicIp": boolean,
      "securityGroups": [ "string" ],
      "subnets": [ "string" ]
    }
  }
],
"failureCode": "string",
"failureReason": "string",
"pendingRequests": [
  {
    "compute": {
      "computeType": "string",
      "gpuUnitLimit": number,
      "simulationUnitLimit": number
    },
    "dataSources": [
      {
        "destination": "string",
        "name": "string",
        "s3Bucket": "string",
        "s3Keys": [ "string" ],
        "type": "string"
      }
    ],
    "failureBehavior": "string",
    "iamRole": "string",
    "loggingConfig": {
      "recordAllRosTopics": boolean
    },
    "maxJobDurationInSeconds": number,
    "outputLocation": {
      "s3Bucket": "string",
      "s3Prefix": "string"
    },
    "robotApplications": [
      {
        "application": "string",
        "applicationVersion": "string",

```

```

    "launchConfig": {
      "command": [ "string" ],
      "environmentVariables": {
        "string" : "string"
      },
      "launchFile": "string",
      "packageName": "string",
      "portForwardingConfig": {
        "portMappings": [
          {
            "applicationPort": number,
            "enableOnPublicIp": boolean,
            "jobPort": number
          }
        ]
      },
      "streamUI": boolean
    },
    "tools": [
      {
        "command": "string",
        "exitBehavior": "string",
        "name": "string",
        "streamOutputToCloudWatch": boolean,
        "streamUI": boolean
      }
    ],
    "uploadConfigurations": [
      {
        "name": "string",
        "path": "string",
        "uploadBehavior": "string"
      }
    ],
    "useDefaultTools": boolean,
    "useDefaultUploadConfigurations": boolean
  },
  "simulationApplications": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "command": [ "string" ],

```

```

    "environmentVariables": {
      "string" : "string"
    },
    "launchFile": "string",
    "packageName": "string",
    "portForwardingConfig": {
      "portMappings": [
        {
          "applicationPort": number,
          "enableOnPublicIp": boolean,
          "jobPort": number
        }
      ]
    },
    "streamUI": boolean
  },
  "tools": [
    {
      "command": "string",
      "exitBehavior": "string",
      "name": "string",
      "streamOutputToCloudWatch": boolean,
      "streamUI": boolean
    }
  ],
  "uploadConfigurations": [
    {
      "name": "string",
      "path": "string",
      "uploadBehavior": "string"
    }
  ],
  "useDefaultTools": boolean,
  "useDefaultUploadConfigurations": boolean,
  "worldConfigs": [
    {
      "world": "string"
    }
  ]
},
"tags": {
  "string" : "string"
},

```

```
    "useDefaultApplications": boolean,
    "vpcConfig": {
        "assignPublicIp": boolean,
        "securityGroups": [ "string" ],
        "subnets": [ "string" ]
    }
},
"status": "string",
"tags": {
    "string" : "string"
}
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

批处理的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[batchPolicy](#)

批处理策略。

类型：[BatchPolicy](#) 对象

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

[createdAt](#)

创建模拟作业批处理的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[createdRequests](#)

已创建的模拟作业请求汇总列表。

类型：[SimulationJobSummary](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

[failedRequests](#)

失败的模拟作业请求列表。在模拟作业中创建请求失败。请求失败便没有模拟作业 ID。

类型：[FailedCreateSimulationJobRequest](#) 对象数组

[failureCode](#)

模拟作业批处理失败时的失败代码。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError

[failureReason](#)

模拟作业批处理失败的原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

[pendingRequests](#)

待处理模拟作业请求列表。这些请求尚未创建到模拟作业中。

类型：[SimulationJobRequest](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 1000 项。

status

模拟作业批处理状态。

待处理

模拟作业批处理请求待处理。

InProgress

模拟作业批处理正在进行中。

失败

模拟作业批处理失败。由于内部故障 (例如 `InternalServiceError`) , 无法完成一个或多个模拟作业请求。有关更多信息, 请参阅 `failureCode` 和 `failureReason`。

已完成

模拟批处理作业已完成。如果 (1) 批处理中没有待处理模拟作业请求, 也不存在模拟作业请求因 `InternalServiceError` 而失败; (2) 所有已创建的模拟作业都已达到最终状态 (例如, `Completed` 或 `Failed`) , 批处理即告完成。

已取消

模拟批处理作业已取消。

正在取消

模拟批处理作业正在取消。

正在完成

模拟批处理作业正在完成。

TimingOut

模拟批处理作业即将超时。

如果批处理超时, 并且有待处理的请求因内部故障 (例如 `InternalServiceError`) 而失败, 则批处理状态将为 `Failed`。如果没有此类失败请求, 则批处理状态将为 `TimedOut`。

TimedOut

模拟批处理作业已超时。

类型: 字符串

有效值：Pending | InProgress | Failed | Completed | Canceled | Canceling
| Completing | TimingOut | TimedOut

[tags](#)

包含附加到部署作业批处理的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SyncDeploymentJob

此操作已弃用。

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

Important

不再支持该 API。有关更多信息，请参阅 [Support 政策](#) 页面 2022 年 5 月 2 日更新的内容。

将实例集中的机器人同步到最新部署。如果在部署后添加了机器人会很有帮助。

请求语法

```
POST /syncDeploymentJob HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "clientRequestToken": "string",
  "fleet": "string"
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[clientRequestToken](#)

用于确保请求的幂等性而提供的唯一、区分大小写的标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-=]*`

必需：是

fleet

同步所需目标实例集。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

响应语法

HTTP/1.1 200

Content-type: application/json

```
{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "deploymentApplicationConfigs": [
    {
      "application": "string",
      "applicationVersion": "string",
      "launchConfig": {
        "environmentVariables": {
          "string" : "string"
        },
        "launchFile": "string",
        "packageName": "string",
        "postLaunchFile": "string",
        "preLaunchFile": "string"
      }
    }
  ],
}
```

```
"deploymentConfig": {
  "concurrentDeploymentPercentage": number,
  "downloadConditionFile": {
    "bucket": "string",
    "etag": "string",
    "key": "string"
  },
  "failureThresholdPercentage": number,
  "robotDeploymentTimeoutInSeconds": number
},
"failureCode": "string",
"failureReason": "string",
"fleet": "string",
"status": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

同步请求的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建实例集的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[deploymentApplicationConfigs](#)

有关部署应用程序配置的信息。

类型：[DeploymentApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

[deploymentConfig](#)

有关部署配置的信息。

类型：[DeploymentConfig](#) 对象

[failureCode](#)

作业失败时的失败代码：

InternalServiceError

内部服务错误。

RobotApplicationCrash

机器人应用程序异常退出。

SimulationApplicationCrash

模拟应用程序异常退出。

BadPermissionsRobotApplication

无法下载机器人应用程序包。

BadPermissionsSimulationApplication

无法下载模拟应用程序包。

BadPermissionsS3Output

无法将输出发布到客户提供的 S3 存储桶。

BadPermissionsCloudwatchLogs

无法将日志发布到客户提供的 CloudWatch 日志资源。

SubnetIpLimitExceeded

已超出子网 IP 限制。

ENILimit已超出

超出 ENI 限制。

BadPermissionsUserCredentials

无法使用提供的角色。

InvalidBundleRobotApplication

无法提取机器人捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

InvalidBundleSimulationApplication

无法提取模拟捆绑包 (格式无效、捆绑错误或其他问题) 。

RobotApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 RobotApplication 不匹配。

SimulationApplicationVersionMismatchedEtag

Etag for 在版本创建期间与值 SimulationApplication 不匹配。

类型：字符串

有效值：ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch
| FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted |
RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout
| GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup |
MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture |
MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

[failureReason](#)

作业失败原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

[fleet](#)

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

status

同步作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

错误

有关所有操作的常见错误信息，请参阅[常见错误](#)。

ConcurrentDeploymentException

已达到失败百分比阈值百分比。

HTTP 状态代码：400

IdempotentParameterMismatchException

此请求使用的客户端令牌与之前不完全相同的请求使用的相同。除非请求相同，否则请勿将客户端令牌重复用于不同的请求。

HTTP 状态代码：400

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

TagResource

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

为 AWS RoboMaker 资源添加或编辑 Tag。

每个标签均包含一个标签键和一个标签值。标签键和标签值都是必需的，但标签值可以为空字符串。

有关适用于标签键和标签值的规则的信息，请参阅 AWS 账单与成本管理用户指南中的[用户定义的标签限制](#)。

请求语法

```
POST /tags/resourceArn HTTP/1.1
Content-type: application/json

{
  "tags": {
    "string" : "string"
  }
}
```

URI 请求参数

请求使用以下 URI 参数。

[resourceArn](#)

您要标记的 AWS 资源的亚马逊 RoboMaker 资源名称 (ARN)。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

请求体

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

[tags](#)

包含附加到资源的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：是

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

UntagResource

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

从指定的 AWS RoboMaker 资源中移除指定的标签。

要删除标签，请指定标签键。您也可以使用 [TagResource](#) 来更改现有标签键的标签值。

请求语法

```
DELETE /tags/resourceArn?tagKeys=tagKeys HTTP/1.1
```

URI 请求参数

请求使用以下 URI 参数。

[resourceArn](#)

您要移除标签的 AWS 资源的亚马逊 RoboMaker 资源名称 (ARN)。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

[tagKeys](#)

包含将从资源中删除的标签键和标签值的映射。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 128。

模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：是

请求体

该请求没有请求正文。

响应语法

```
HTTP/1.1 200
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务会发送回带有空 HTTP 正文的 HTTP 200 响应。

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

UpdateRobotApplication

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

更新机器人应用程序。

请求语法

```
POST /updateRobotApplication HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

机器人应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

currentRevisionId

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-]*

必需：否

environment

包含机器人应用程序 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

必需：否

robotSoftwareSuite

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

sources

机器人应用程序的源。

类型：[SourceConfig](#) 对象数组

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "version": "string"
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

已更新机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

environment

包含机器人应用程序 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

lastUpdatedAt

上次更新机器人应用程序的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

name

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

revisionId

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_\.\\-]*`

robotSoftwareSuite

机器人应用程序使用的机器人软件套件。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

sources

机器人应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

version

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)

- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

UpdateSimulationApplication

Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

更新模拟应用程序。

请求语法

POST /updateSimulationApplication HTTP/1.1

Content-type: application/json

```
{
  "application": "string",
  "currentRevisionId": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "robotSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ]
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

application

模拟应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

currentRevisionId

机器人应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：[a-zA-Z0-9_.\-]*

必需：否

environment

包含模拟应用程序 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

必需：否

renderingEngine

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

必需：否

[robotSoftwareSuite](#)

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

[simulationSoftwareSuite](#)

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

必需：是

[sources](#)

模拟应用程序的源。

类型：[SourceConfig](#) 对象数组

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json
```

```
{
  "arn": "string",
  "environment": {
    "uri": "string"
  },
  "lastUpdatedAt": number,
  "name": "string",
  "renderingEngine": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "revisionId": "string",
  "robotSoftwareSuite": {
```

```

    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "simulationSoftwareSuite": {
    "name": "string",
    "version": "string"
  },
  "sources": [
    {
      "architecture": "string",
      "etag": "string",
      "s3Bucket": "string",
      "s3Key": "string"
    }
  ],
  "version": "string"
}

```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

已更新模拟应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[environment](#)

包含用于模拟应用程序 Docker 映像 URI 的对象。

类型：[Environment](#) 对象

[lastUpdatedAt](#)

上次更新作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

name

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

renderingEngine

模拟应用程序的渲染引擎。

类型：[RenderingEngine](#) 对象

revisionId

模拟应用程序的修订版 ID。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 40。

模式：`[a-zA-Z0-9_\.\\-]*`

robotSoftwareSuite

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

simulationSoftwareSuite

模拟应用程序所使用的模拟软件套件。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

sources

模拟应用程序的源。

类型：[Source](#) 对象数组

version

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerError

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

LimitExceededException

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)

- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

UpdateWorldTemplate

⚠ Important

终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker 2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。[有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。](#)

更新世界模板

请求语法

```
POST /updateWorldTemplate HTTP/1.1
Content-type: application/json
```

```
{
  "name": "string",
  "template": "string",
  "templateBody": "string",
  "templateLocation": {
    "s3Bucket": "string",
    "s3Key": "string"
  }
}
```

URI 请求参数

该请求不使用任何 URI 参数。

请求正文

请求接受采用 JSON 格式的以下数据。

name

模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：`.*`

必需：否

[template](#)

待更新世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：是

[templateBody](#)

世界模板正文。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 262144。

模式：`[\S\s]+`

必需：否

[templateLocation](#)

世界模板的位置。

类型：[TemplateLocation](#) 对象

必需：否

响应语法

```
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{
  "arn": "string",
  "createdAt": number,
  "lastUpdatedAt": number,
```

```
"name": "string"  
}
```

响应元素

如果此操作成功，则该服务将会发送回 HTTP 200 响应。

服务以 JSON 格式返回以下数据。

[arn](#)

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

[createdAt](#)

创建世界模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[lastUpdatedAt](#)

上次更新世界模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

[name](#)

世界模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：.*

错误

有关所有操作的常见错误的信息，请参阅[常见错误](#)。

InternalServerErrorException

AWS RoboMaker 遇到了服务问题。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：500

InvalidParameterException

在请求中指定的参数无效、不受支持，或无法使用。请求的消息解释错误值。

HTTP 状态代码：400

ResourceNotFoundException

指定的资源不存在。

HTTP 状态代码：400

ThrottlingException

AW RoboMaker S 暂时无法处理该请求。重新尝试您的调用。

HTTP 状态代码：400

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 命令行界面](#)
- [AWS 适用于 .NET 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Go v2 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS JavaScript V3 版软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Kotlin 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 PHP 的 SDK V3](#)
- [AWS Python 软件开发工具包](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

数据类型

支持以下数据类型：

- [BatchPolicy](#)
- [Compute](#)
- [ComputeResponse](#)
- [DataSource](#)
- [DataSourceConfig](#)
- [DeploymentApplicationConfig](#)
- [DeploymentConfig](#)
- [DeploymentJob](#)
- [DeploymentLaunchConfig](#)
- [Environment](#)
- [FailedCreateSimulationJobRequest](#)
- [FailureSummary](#)
- [Filter](#)
- [FinishedWorldsSummary](#)
- [Fleet](#)
- [LaunchConfig](#)
- [LoggingConfig](#)
- [NetworkInterface](#)
- [OutputLocation](#)
- [PortForwardingConfig](#)
- [PortMapping](#)
- [ProgressDetail](#)
- [RenderingEngine](#)
- [Robot](#)
- [RobotApplicationConfig](#)
- [RobotApplicationSummary](#)
- [RobotDeployment](#)

- [RobotSoftwareSuite](#)
- [S3KeyOutput](#)
- [S3Object](#)
- [SimulationApplicationConfig](#)
- [SimulationApplicationSummary](#)
- [SimulationJob](#)
- [SimulationJobBatchSummary](#)
- [SimulationJobRequest](#)
- [SimulationJobSummary](#)
- [SimulationSoftwareSuite](#)
- [Source](#)
- [SourceConfig](#)
- [TemplateLocation](#)
- [TemplateSummary](#)
- [Tool](#)
- [UploadConfiguration](#)
- [VPCConfig](#)
- [VPCConfigResponse](#)
- [WorldConfig](#)
- [WorldCount](#)
- [WorldExportJobSummary](#)
- [WorldFailure](#)
- [WorldGenerationJobSummary](#)
- [WorldSummary](#)

BatchPolicy

有关批处理策略的信息。

内容

maxConcurrency

作为批处理一部分创建、可以同时处于活动状态的活跃模拟作业数量。

活动状态包括：Pending、Preparing、Running、Restarting、RunningFailed 和 Terminating。所有其他状态均为终端状态。

类型：整数

必需：否

timeoutInSeconds

等待批处理完成的时间（单位：秒）。

如果批处理超时，并且有待处理请求由于内部故障（例如 InternalServiceError）而失败，则这些请求将被移至失败列表，批处理状态将为 Failed。如果待处理请求由于任何其他原因失败，则失败的待处理请求将移至失败列表，批处理状态将为 TimedOut。

类型：长整型

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Compute

计算模拟作业的信息。

内容

computeType

模拟作业的计算类型信息。

类型：字符串

有效值：CPU | GPU_AND_CPU

必需：否

gpuUnitLimit

计算模拟作业的 GPU 单位限制。它与 GPUs 分配给的数量相同 SimulationJob。

类型：整数

有效范围：最小值为 0。最大值为 1。

必需：否

simulationUnitLimit

模拟单位限制。将根据提供的模拟单位限制，成比例地向您的模拟应用程序分配 CPU 和内存。一个模拟单位是 1 个 vcpu 和 2GB 内存。您只需为使用的 SU 使用量计费，但不得超过所提供的最大值。默认值为 15。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 15。

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ComputeResponse

计算模拟作业的信息

内容

computeType

模拟作业的计算类型响应信息。

类型：字符串

有效值：CPU | GPU_AND_CPU

必需：否

gpuUnitLimit

计算模拟作业的 GPU 单位限制。它与 GPUs 分配给的数量相同 SimulationJob。

类型：整数

有效范围：最小值为 0。最大值为 1。

必需：否

simulationUnitLimit

模拟单位限制。将根据提供的模拟单位限制，成比例地向您的模拟应用程序分配 CPU 和内存。一个模拟单位是 1 个 vcpu 和 2GB 内存。您只需为使用的 SU 使用量计费，但不得超过所提供的最大值。默认值为 15。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 15。

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DataSource

有关数据来源的信息。

内容

destination

文件在容器映像中的安装位置。

如果您已将数据来源的 type 指定为 Archive，则必须为档案提供 Amazon S3 对象密钥。对象密钥必须指向 .zip 或 .tar.gz 文件。

如果您已将数据来源的 type 指定为 Prefix，则需要提供 Amazon S3 前缀，该前缀指向您用于数据来源的文件。

如果您已将数据来源的 type 指定为 File，则需要提供您用作数据来源的文件的 Amazon S3 路径。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：否

name

数据源的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

s3Bucket

数据文件所在的 Amazon S3 桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：否

s3Keys

标识数据来源文件的 S3 密钥列表。

类型：[S3KeyOutput](#) 对象数组

必需：否

type

您用于容器映像或模拟作业的数据来源的数据类型。您可以使用此字段来指定您的数据来源是档案、Amazon S3 前缀还是文件。

如果不指定一个字段，则默认值为 File。

类型：字符串

有效值：Prefix | Archive | File

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DataSourceConfig

有关数据来源的信息。

内容

name

数据源的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：是

s3Bucket

数据文件所在的 Amazon S3 桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：是

s3Keys

标识数据来源文件的 S3 密钥列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：`.*`

必需：是

destination

文件在容器映像中的安装位置。

如果您已将数据来源的 type 指定为 Archive，则必须为档案提供 Amazon S3 对象密钥。对象密钥必须指向 .zip 或 .tar.gz 文件。

如果您已将数据来源的 type 指定为 Prefix，则需要提供 Amazon S3 前缀，该前缀指向您用于数据来源的文件。

如果您已将数据来源的 type 指定为 File，则需要提供您用作数据来源的文件的 Amazon S3 路径。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：否

type

您用于容器映像或模拟作业的数据来源的数据类型。您可以使用此字段来指定您的数据来源是档案、Amazon S3 前缀还是文件。

如果不指定一个字段，则默认值为 File。

类型：字符串

有效值：Prefix | Archive | File

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeploymentApplicationConfig

有关部署应用程序配置的信息。

内容

application

机器人应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

applicationVersion

应用程序的版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[0-9]*

必需：是

launchConfig

启动配置。

类型：[DeploymentLaunchConfig](#) 对象

必需：是

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeploymentConfig

有关部署配置的信息。

内容

concurrentDeploymentPercentage

同时接收部署的机器人百分比。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 100。

必需：否

downloadConditionFile

下载条件文件。

类型：[S3Object](#) 对象

必需：否

failureThresholdPercentage

在停止部署之前需要失败的部署百分比。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 100。

必需：否

robotDeploymentTimeoutInSeconds

等待部署到单个机器人的时间（单位：秒）。选择介于 1 分钟到 7 天的时间。默认为 5 小时。

类型：长整型

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeploymentJob

有关部署作业的信息。

内容

arn

部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建部署作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

deploymentApplicationConfigs

部署应用程序配置。

类型：[DeploymentApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

deploymentConfig

部署配置。

类型：[DeploymentConfig](#) 对象

必需：否

failureCode

部署作业失败代码。

类型：字符串

有效值：ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch
| FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted |
RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout
| GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup |
MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture |
MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

必需：否

failureReason

对部署作业失败原因的简短描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

fleet

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

status

部署作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

DeploymentLaunchConfig

部署启动的配置信息。

内容

launchFile

启动文件名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：是

packageName

程序包名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：是

environmentVariables

为机器人应用程序指定环境变量的键/值对数组

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 20 个项目。

密钥长度限制：最小长度为 1。长度上限为 1024。

密钥模式：`[A-Z_][A-Z0-9_]*`

值长度限制：最小长度为 1。最大长度为 1024。

价值模式：`.*`

必需：否

postLaunchFile

部署启动后文件。该文件将在启动文件之后执行。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：否

preLaunchFile

部署预启动文件。该文件将在启动文件之前执行。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Environment

包含您的机器人或模拟应用程序的 Docker 映像 URI 的对象。

内容

uri

您的机器人或模拟应用程序的 Docker 映像 URI。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.+

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

FailedCreateSimulationJobRequest

有关失败的创建模拟作业请求的信息。

内容

failedAt

模拟作业失败的时间，用从纪元开始的毫秒表示。

类型：时间戳

必需：否

failureCode

故障代码。

类型：字符串

有效值：InternalServiceError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag | SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound | RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput | WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication | WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

必需：否

failureReason

模拟作业请求的失败原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

request

模拟作业请求。

类型：[SimulationJobRequest](#) 对象

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

FailureSummary

有关失败世界的信息。

内容

failures

失败的世界。

类型：[WorldFailure](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 100 个项目。

必需：否

totalFailureCount

失败总数。

类型：整数

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Filter

有关筛选器的详细信息。

内容

name

筛选器的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

values

值的列表。

类型：字符串数组

数组成员：固定数量为 1 项。

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

FinishedWorldsSummary

有关已完成世界的信息。

内容

failureSummary

有关失败世界的信息。

类型：[FailureSummary](#) 对象

必需：否

finishedCount

已完成世界的总数。

类型：整数

必需：否

succeededWorlds

成功的世界清单。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Fleet

有关实例集的信息。

内容

arn

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建实例集的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

lastDeploymentJob

上次部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

lastDeploymentStatus

上次实例集部署的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | InProgress | Failed | Succeeded | Canceled

必需：否

lastDeploymentTime

上次部署的时间。

类型：时间戳

必需：否

name

实例集的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

LaunchConfig

有关启动配置的信息。

内容

command

如果您已指定 General 为 RobotSoftwareSuite 的值，则可以使用此字段为容器映像指定命令列表。

如果您已指定 SimulationRuntime 为 SimulationSoftwareSuite 的值，则可以使用此字段为容器映像指定命令列表。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：.+

必需：否

environmentVariables

应用程序启动的环境变量。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 20 个项目。

密钥长度限制：最小长度为 1。长度上限为 1024。

密钥模式：[A-Z_][A-Z0-9_]*

值长度限制：最小长度为 1。最大长度为 1024。

价值模式：.*

必需：否

launchFile

启动文件名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：否

packageName

程序包名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`[a-zA-Z0-9_.\-]*`

必需：否

portForwardingConfig

端口转发配置。

类型：[PortForwardingConfig](#) 对象

必需：否

streamUI

表示是否将为该应用程序配置直播会话的布尔值。如果是True，AWS RoboMaker 将配置一个连接，这样您就可以在应用程序在模拟中运行时与其进行交互。您必须配置并启动该组件。它必须具有图形用户界面。

类型：布尔值

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

LoggingConfig

日志记录配置。

内容

recordAllRosTopics

该成员已弃用。

表示是否记录所有 ROS 主题的布尔值。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：布尔值

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

NetworkInterface

描述网络接口。

内容

networkInterfaceId

网络接口的 ID。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

privateIpAddress

子网内网络接口 IPv4 的地址。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

publicIpAddress

网络接口的 IPv4 公共地址。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

OutputLocation

输出位置。

内容

s3Bucket

用于输出的 S3 存储桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：否

s3Prefix

将放置输出文件 s3Bucket 的 S3 文件夹。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`.*`

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

PortForwardingConfig

端口转发的配置信息。

内容

portMappings

配置的端口映射。

类型：[PortMapping](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

PortMapping

表示端口映射的对象。

内容

applicationPort

应用程序上的端口号。

类型：整数

有效范围：最小值为 1024。最大值为 65535。

必需：是

jobPort

模拟作业实例上要用作远程连接点的端口。

类型：整数

有效范围：最小值为 1。最大值为 65535。

必需：是

enableOnPublicIp

表示是否在公共 IP 上启用此端口映射的布尔值。

类型：布尔值

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

ProgressDetail

有关部署作业进度的信息。

内容

currentProgress

当前进度状态。

正在验证

正在验证部署。

DownloadingExtracting

在机器人上下载并解压缩捆绑包。

ExecutingPreLaunch

执行预启动脚本（如果提供）。

正在启动

启动机器人应用程序。

ExecutingPostLaunch

执行启动后脚本（如果提供）。

Finished

部署完成。

类型：字符串

有效值：Validating | DownloadingExtracting | ExecutingDownloadCondition | ExecutingPreLaunch | Launching | ExecutingPostLaunch | Finished

必需：否

estimatedTimeRemainingSeconds

在步骤中需要等待的时间（以秒为单位）。目前，这仅适用于部署第 Downloading/Extracting 步。其他步骤为空。

类型：整数

必需：否

percentDone

已完成步骤的百分比。目前，这仅适用于部署第 Downloading/Extracting 步。其他步骤为空。

类型：浮点值

有效范围：最小值为 0.0。最大值为 100.0。

必需：否

targetResource

部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RenderingEngine

有关渲染引擎的信息。

内容

name

渲染引擎的名称。

类型：字符串

有效值：OGRE

必需：否

version

渲染引擎的版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 4。

模式：1.x

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Robot

有关机器人的信息。

内容

architecture

机器人的架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

必需：否

arn

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建机器人的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

fleetArn

队列的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

greenGrassGroupId

与机器人关联的 Greengrass 组。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：.*

必需：否

lastDeploymentJob

上次部署作业的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

lastDeploymentTime

上次部署的时间。

类型：时间戳

必需：否

name

机器人的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

status

机器人的状态。

类型：字符串

有效值：Available | Registered | PendingNewDeployment | Deploying |
Failed | InSync | NoResponse

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RobotApplicationConfig

机器人的应用程序配置信息。

内容

application

机器人应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

launchConfig

机器人应用程序的启动配置。

类型：[LaunchConfig](#) 对象

必需：是

applicationVersion

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

tools

机器人应用程序配置的工具信息。

类型：[Tool](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

uploadConfigurations

机器人应用程序的上传配置。

类型：[UploadConfiguration](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

useDefaultTools

该成员已弃用。

表示是否使用默认机器人应用程序工具的布尔值。默认工具是 rviz、rqt、终端和 rosbag 记录。默认为 False。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：布尔值

必需：否

useDefaultUploadConfigurations

该成员已弃用。

表示是否使用默认上传配置的布尔值。默认情况下，.ros 和 .gazebo 文件会在应用程序终止时上传，并且会记录所有 ROS 主题。

如果要设置该值，您必须指定 outputLocation。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：布尔值

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RobotApplicationSummary

机器人应用程序的汇总信息。

内容

arn

机器人的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新机器人应用程序的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

name

机器人应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

robotSoftwareSuite

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：否

version

机器人应用程序版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RobotDeployment

有关机器人部署的信息。

内容

arn

机器人部署的 Amazon 资源名称 (ARN)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

deploymentFinishTime

部署完成的时间 (用从纪元开始的秒数表示)。

类型：时间戳

必需：否

deploymentStartTime

部署开始的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

failureCode

机器人部署失败代码。

类型：字符串

有效值：ResourceNotFound | EnvironmentSetupError | EtagMismatch
| FailureThresholdBreached | RobotDeploymentAborted |
RobotDeploymentNoResponse | RobotAgentConnectionTimeout
| GreengrassDeploymentFailed | InvalidGreengrassGroup |

MissingRobotArchitecture | MissingRobotApplicationArchitecture |
MissingRobotDeploymentResource | GreengrassGroupVersionDoesNotExist
| LambdaDeleted | ExtractingBundleFailure | PreLaunchFileFailure |
PostLaunchFileFailure | BadPermissionError | DownloadConditionFailed |
BadLambdaAssociated | InternalServerError | RobotApplicationDoesNotExist
| DeploymentFleetDoesNotExist | FleetDeploymentTimeout

必需：否

failureReason

对机器人部署失败原因的简短描述。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

progressDetail

有关部署进展情况的信息。

类型：[ProgressDetail](#) 对象

必需：否

status

机器人部署的状态。

类型：字符串

有效值：Available | Registered | PendingNewDeployment | Deploying |
Failed | InSync | NoResponse

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

RobotSoftwareSuite

有关机器人软件套件的信息。

内容

name

机器人软件套件的名称。General 是唯一受支持的值。

类型：字符串

有效值：ROS | ROS2 | General

必需：否

version

机器人软件套件的版本。不适用于通用软件套件。

类型：字符串

有效值：Kinetic | Melodic | Dashing | Foxy

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

S3KeyOutput

有关 S3 密钥的信息。

内容

etag

该对象的 etag。

类型：字符串

必需：否

s3Key

S3 键。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

S3Object

有关 S3 对象的信息。

内容

bucket

包含对象的存储桶。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：是

key

该对象的键。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`.*`

必需：是

etag

该对象的 etag。

类型：字符串

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)

- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationApplicationConfig

有关模拟应用程序配置的信息。

内容

application

模拟应用程序的应用程序信息。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：是

launchConfig

模拟应用程序的启动配置。

类型：[LaunchConfig](#) 对象

必需：是

applicationVersion

模拟应用程序的版本版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

tools

模拟应用程序配置的工具信息。

类型：[Tool](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

uploadConfigurations

模拟应用程序的上传配置的相关信息。

类型：[UploadConfiguration](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 10 个物品。

必需：否

useDefaultTools

该成员已弃用。

表示是否使用默认模拟应用程序工具的布尔值。默认工具是 rviz、rqt、终端和 rosbag 记录。默认为 False。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：布尔值

必需：否

useDefaultUploadConfigurations

该成员已弃用。

表示是否使用默认上传配置的布尔值。默认情况下，.ros 和 .gazebo 文件会在应用程序终止时上传，并且会记录所有 ROS 主题。

如果要设置该值，您必须指定 outputLocation。

Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：布尔值

必需：否

worldConfigs

世界配置的列表。

 Important

此 API 不再受支持，如果使用会引发错误。

类型：[WorldConfig](#) 对象数组

数组成员：最少 0 个物品。最多 1 项。

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationApplicationSummary

模拟应用程序的汇总信息。

内容

arn

模拟应用程序的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

name

模拟应用程序的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

robotSoftwareSuite

有关机器人软件套件的信息。

类型：[RobotSoftwareSuite](#) 对象

必需：否

simulationSoftwareSuite

有关模拟软件套件的信息。

类型：[SimulationSoftwareSuite](#) 对象

必需：否

version

模拟应用程序的版本版本。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：(\\$LATEST)|[0-9]*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationJob

有关模拟作业的信息。

内容

arn

模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

clientRequestToken

此 SimulationJob 请求的唯一标识符。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 64。

模式：[a-zA-Z0-9_\-=]*

必需：否

compute

计算模拟作业的信息

类型：[ComputeResponse](#) 对象

必需：否

dataSources

模拟作业的数据来源。

类型：[DataSource](#) 对象数组

必需：否

failureBehavior

模拟作业的失败行为。

Continue

出现 4XX 错误代码后，让主机在最大超时持续时间内运行。

Fail

停止模拟作业并终止实例。

类型：字符串

有效值：Fail | Continue

必需：否

failureCode

模拟作业失败时的失败代码。

类型：字符串

有效值：InternalServerError | RobotApplicationCrash | SimulationApplicationCrash | RobotApplicationHealthCheckFailure | SimulationApplicationHealthCheckFailure | BadPermissionsRobotApplication | BadPermissionsSimulationApplication | BadPermissionsS3Object | BadPermissionsS3Output | BadPermissionsCloudwatchLogs | SubnetIpLimitExceeded | ENILimitExceeded | BadPermissionsUserCredentials | InvalidBundleRobotApplication | InvalidBundleSimulationApplication | InvalidS3Resource | ThrottlingError | LimitExceeded | MismatchedEtag | RobotApplicationVersionMismatchedEtag | SimulationApplicationVersionMismatchedEtag | ResourceNotFound | RequestThrottled | BatchTimedOut | BatchCanceled | InvalidInput | WrongRegionS3Bucket | WrongRegionS3Output | WrongRegionRobotApplication | WrongRegionSimulationApplication | UploadContentMismatchError

必需：否

failureReason

模拟作业处理失败的原因。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

iamRole

允许模拟实例代表您调用其关联策略中指定 APIs 的 AWS 的 IAM 角色。凭证就是通过这种方法传递给您的模拟作业的。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：arn:aws:iam::\w+:role/.*

必需：否

lastStartedAt

上次启动模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

loggingConfig

日志记录配置。

类型：[LoggingConfig](#) 对象

必需：否

maxJobDurationInSeconds

最长模拟作业持续时间，以秒为单位。该值必须为 8 天 (691,200 秒) 或更短。

类型：长整型

必需：否

name

模拟作业的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

networkInterface

有关网络接口的信息。

类型：[NetworkInterface](#) 对象

必需：否

outputLocation

模拟作业生成的输出文件的位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

必需：否

robotApplications

机器人应用程序列表。

类型：[RobotApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

simulationApplications

模拟应用程序列表。

类型：[SimulationApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

simulationTimeMillis

模拟作业执行持续时间（以毫秒为单位）。

类型：长整型

必需：否

status

模拟作业的状态。

类型：字符串

有效值：Pending | Preparing | Running | Restarting | Completed | Failed | RunningFailed | Terminating | Terminated | Canceled

必需：否

tags

包含附加到模拟作业的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

vpcConfig

VPC 配置信息。

类型：[VPCConfigResponse](#) 对象

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationJobBatchSummary

有关模拟作业批处理的信息。

内容

arn

批处理的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建模拟作业批处理的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

createdRequestCount

创建的模拟作业请求数量。

类型：整数

必需：否

failedRequestCount

失败的模拟作业请求数量。

类型：整数

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新模拟作业批处理的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

pendingRequestCount

待处理的模拟作业请求数量。

类型：整数

必需：否

status

模拟作业批处理状态。

待处理

模拟作业批处理请求待处理。

InProgress

模拟作业批处理正在进行中。

失败

模拟作业批处理失败。由于内部故障（例如 `InternalServiceError`），无法完成一个或多个模拟作业请求。有关更多信息，请参阅 `failureCode` 和 `failureReason`。

已完成

模拟批处理作业已完成。如果 (1) 批处理中没有待处理模拟作业请求，也不存在模拟作业请求因 `InternalServiceError` 而失败；(2) 所有已创建的模拟作业都已达到最终状态（例如，`Completed` 或 `Failed`），批处理即告完成。

已取消

模拟批处理作业已取消。

正在取消

模拟批处理作业正在取消。

正在完成

模拟批处理作业正在完成。

TimingOut

模拟批处理作业即将超时。

如果批处理超时，并且有待处理的请求因内部故障（例如 `InternalServiceError`）而失败，则批处理状态将为 `Failed`。如果没有此类失败请求，则批处理状态将为 `TimedOut`。

`TimedOut`

模拟批处理作业已超时。

类型：字符串

有效值：`Pending` | `InProgress` | `Failed` | `Completed` | `Canceled` | `Canceling` | `Completing` | `TimingOut` | `TimedOut`

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationJobRequest

有关模拟作业请求的信息。

内容

maxJobDurationInSeconds

最长模拟作业持续时间，以秒为单位。该值必须为 8 天 (691,200 秒) 或更短。

类型：长整型

必需：是

compute

计算模拟作业的信息

类型：[Compute](#) 对象

必需：否

dataSources

指定数据来源以将 S3 中的只读文件装载到模拟中。这些文件可在 `/opt/robomaker/datasources/data_source_name` 中找到。

Note

所有 DataSourceConfig 对象限制为 100 个文件，总大小限制为 25GB。

类型：[DataSourceConfig](#) 对象数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 6 项。

必需：否

failureBehavior

模拟作业的失败行为。

Continue

出现 4XX 错误代码后，让主机在最大超时持续时间内运行。

Fail

停止模拟作业并终止实例。

类型：字符串

有效值：Fail | Continue

必需：否

iamRole

允许模拟实例代表您调用其关联策略中指定 APIs 的 AWS 的 IAM 角色名称。凭证就是通过这种方法传递给您的模拟作业的。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：arn:aws:iam::\w+:role/.*

必需：否

loggingConfig

日志记录配置。

类型：[LoggingConfig](#) 对象

必需：否

outputLocation

输出位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

必需：否

robotApplications

要在模拟作业中使用的机器人应用程序。

类型：[RobotApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

simulationApplications

要在模拟作业中使用的模拟应用程序。

类型：[SimulationApplicationConfig](#) 对象数组

数组成员：固定数量为 1 项。

必需：否

tags

包含附加到模拟作业请求的标签键和标签值的映射。

类型：字符串到字符串映射

映射条目：最低 0 项。最多 50 项。

密钥长度限制：最小长度为 1。最大长度为 128。

键模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

值长度限制：最小长度为 0。最大长度为 256。

价值模式：`[a-zA-Z0-9 _.\-\/+=:]*`

必需：否

useDefaultApplications

一个布尔值，表示是否在模拟作业中使用默认应用程序。默认应用程序包括 Gazebo、rqt、rviz 和终端访问。

类型：布尔值

必需：否

vpcConfig

如果您的模拟作业访问 VPC 中的资源，则需要提供此参数来标识安全组 IDs 和子网 IDs 的列表。它们必须属于同一 VPC。您必须提供至少一个安全组和两个子网 IDs。

类型：[VPCConfig](#) 对象

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationJobSummary

模拟作业的汇总信息。

内容

arn

模拟作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

computeType

模拟作业汇总的计算类型。

类型：字符串

有效值：CPU | GPU_AND_CPU

必需：否

dataSourceNames

数据来源的名称。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新模拟作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

name

模拟作业的名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：否

robotApplicationNames

模拟作业机器人应用程序名称列表。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：否

simulationApplicationNames

模拟作业应用模拟程序名称列表。

类型：字符串数组

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：否

status

模拟作业的状态。

类型：字符串

有效值：`Pending` | `Preparing` | `Running` | `Restarting` | `Completed` | `Failed` | `RunningFailed` | `Terminating` | `Terminated` | `Canceled`

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SimulationSoftwareSuite

有关模拟软件套件的信息。

内容

name

模拟软件套件的名称。SimulationRuntime 是唯一受支持的值。

类型：字符串

有效值：Gazebo | RosbagPlay | SimulationRuntime

必需：否

version

模拟软件套件的版本。不适用于 SimulationRuntime。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：7|9|11|Kinetic|Melodic|Dashing|Foxy

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Source

有关资源的信息。

内容

architecture

应用程序的目标处理器架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

必需：否

etag

s3Bucket 和 s3Key 指定对象的哈希值。

类型：字符串

必需：否

s3Bucket

S3 桶名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：否

s3Key

S3 对象键。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`.*`

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

SourceConfig

有关源配置的信息。

内容

architecture

应用程序的目标处理器架构。

类型：字符串

有效值：X86_64 | ARM64 | ARMHF

必需：否

s3Bucket

Amazon S3 桶名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]

必需：否

s3Key

S3 对象键。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

TemplateLocation

有关模板位置的信息。

内容

s3Bucket

Amazon S3 桶名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 3。最大长度为 63。

模式：`[a-z0-9][a-z0-9.\-]*[a-z0-9]`

必需：是

s3Key

标识数据来源文件的 S3 密钥列表。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`.*`

必需：是

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

TemplateSummary

模板汇总信息。

内容

arn

模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

lastUpdatedAt

上次更新模板的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

name

模板名称。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 255。

模式：.*

必需：否

version

您正在使用的模板版本。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

Tool

有关工具的信息。用于模拟作业的工具。

内容

command

该工具的命令行参数。它必须包含工具可执行文件名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：.*

必需：是

name

工具名称。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：[a-zA-Z0-9_\-]*

必需：是

exitBehavior

退出行为决定了当您的工具退出运行时会发生什么。RESTART 将导致您的工具重新启动。FAIL 会导致您的作业退出。默认为 RESTART。

类型：字符串

有效值：FAIL | RESTART

必需：否

streamOutputToCloudWatch

表示是否将 CloudWatch 为该工具记录日志的布尔值。默认为 False。

类型：布尔值

必需：否

streamUI

表示是否将为该工具配置直播会话的布尔值。如果是True，AWS RoboMaker 将配置一个连接，这样您就可以在该工具在模拟中运行时与其进行交互。它必须具有图形用户界面。默认为 False。

类型：布尔值

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

UploadConfiguration

提供上传配置信息。文件将从模拟作业上传到您指定的位置。

内容

name

用于指定文件将在 Amazon S3 中上传位置的前缀。它被附加到模拟输出位置以确定最终路径。

例如，如果您的模拟输出位置是 `s3://amzn-s3-demo-bucket` 而您的上传配置名称是 `robot-test`，则您的文件将被上传到 `s3://amzn-s3-demo-bucket/<simid>/<runid>/robot-test`。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 255。

模式：`[a-zA-Z0-9_\-]*`

必需：是

path

指定要日志文件上传的路径。接受标准 Unix Glob 匹配规则，并添加 `**` 以作为超级星号。例如，指定 `/var/log/**/*.log` 将导致收集 `/var/log` 目录树中的所有日志文件。有关更多示例，请参阅 [Glob 库](#)。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。长度上限为 1024。

模式：`.*`

必需：是

uploadBehavior

指定何时上传文件：

上传_进行_终止

模拟进入 `TERMINATING` 状态后，系统就会上传匹配文件。只有在您的所有代码（包括工具）都停止后，才会上传匹配文件。

如果上传文件时出现问题，则会重试上传。如果问题仍然存在，则不会再尝试上传。

上传_滚动_自动_移除

匹配文件在创建时上传。它们在上传后会被删除。指定路径每 5 秒检查一次。当您的所有代码（包括工具）都停止时，将进行最后的检查。

类型：字符串

有效值：UPLOAD_ON_TERMINATE | UPLOAD_ROLLING_AUTO_REMOVE

必需：是

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

VPCConfig

如果您的模拟作业访问 VPC 中的资源，则需要提供此参数来标识安全组 IDs 和子网 IDs 的列表。它们必须属于同一 VPC。您必须提供至少一个安全组和两个子网 IDs。

内容

subnets

您的 VPC IDs 中一个或多个子网的列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 16 项。

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：.+

必需：是

assignPublicIp

指示是否分配公有 IP 地址的布尔值。

类型：布尔值

必需：否

securityGroups

您的 VPC IDs 中一个或多个安全组的列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 5 项。

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：.+

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

VPCConfigResponse

与您的模拟作业关联的 VPC 配置。

内容

assignPublicIp

表示是否分配了公共 IP 的布尔值

类型：布尔值

必需：否

securityGroups

与模拟作业 IDs 关联的安全组列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 5 项。

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：.+

必需：否

subnets

与模拟作业 IDs 关联的子网列表。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个物品。最多 16 项。

长度约束：最小长度为 1。最大长度为 255。

模式：.+

必需：否

vpclId

与您的模拟作业关联的 VPC ID。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldConfig

世界配置信息。

内容

world

由模拟生成的世界 WorldForge。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldCount

将要创建的世界数量。您可以为每个平面图配置独特的平面图和内饰数量。例如，如果您想要 1 个拥有 20 个独特内饰的世界，可以设置 `floorplanCount = 1` 和 `interiorCountPerFloorplan = 20`。这将产生 20 个世界 (`floorplanCount * interiorCountPerFloorplan`)。

如果您设置 `floorplanCount = 4` 和 `interiorCountPerFloorplan = 5`，将有 20 个世界，5 个独特平面图。

内容

`floorplanCount`

独特平面图的数量。

类型：整数

必需：否

`interiorCountPerFloorplan`

每个平面图的独特内饰数量。

类型：整数

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldExportJobSummary

有关世界导出作业的信息。

内容

arn

世界导出作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建世界导出作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

outputLocation

输出位置。

类型：[OutputLocation](#) 对象

必需：否

status

世界导出作业的状态。

待处理

世界导出作业请求待处理。

Running

世界导出作业正在运行。

已完成

世界导出作业已完成。

失败

世界导出作业失败。请参阅failureCode了解更多信息。

已取消

世界导出作业被取消。

正在取消

世界导出作业正在取消。

类型：字符串

有效值：Pending | Running | Completed | Failed | Canceling | Canceled

必需：否

worlds

世界清单。

类型：字符串数组

数组成员：最少 1 个项目。最多 100 个项目。

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldFailure

关于失败世界的信息。

内容

failureCode

世界导出作业失败时的失败代码：

InternalServerError

内部服务错误。

LimitExceeded

请求的资源超过了允许的最大数量，或者并发流请求的数量超过了允许的最大数量。

ResourceNotFound

找不到指定资源。

RequestThrottled

请求已被阻止。

InvalidInput

请求输入参数无效。

类型：字符串

有效值：InternalServerError | LimitExceeded | ResourceNotFound | RequestThrottled | InvalidInput | AllWorldGenerationFailed

必需：否

failureCount

失败世界的数量。

类型：整数

必需：否

sampleFailureReason

世界失败的原因示例。汇总了世界错误。样本用作 sampleFailureReason。

类型：字符串

长度约束：最小长度为 0。最大长度为 1024。

模式：.*

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldGenerationJobSummary

有关世界生成器作业的信息。

内容

arn

世界生成器作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建世界生成器作业的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

failedWorldCount

失败的世界数量。

类型：整数

必需：否

status

世界生成器作业的状态：

待处理

世界生成器作业请求待处理。

Running

世界生成器作业正在运行。

已完成

世界生成器作业已完成。

失败

世界生成器作业失败。请参阅failureCode了解更多信息。

PartialFailed

有些世界没有生成。

已取消

世界生成器作业已取消。

正在取消

世界生成器作业正在取消。

类型：字符串

有效值：Pending | Running | Completed | Failed | PartialFailed |
Canceling | Canceled

必需：否

succeededWorldCount

生成的世界数量。

类型：整数

必需：否

template

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

worldCount

有关世界计数的信息。

类型：[WorldCount](#) 对象

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

WorldSummary

有关世界的信息。

内容

arn

世界的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

createdAt

创建世界的时间，用从纪元开始的毫秒数表示。

类型：时间戳

必需：否

generationJob

世界生成作业的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：arn:.*

必需：否

template

世界模板的 Amazon 资源名称 (ARN) 。

类型：字符串

长度限制：长度下限为 1。最大长度为 1224。

模式：`arn:.*`

必需：否

另请参阅

有关以特定语言之一使用此 API 的更多信息 AWS SDKs，请参阅以下内容：

- [AWS 适用于 C++ 的 SDK](#)
- [AWS 适用于 Java 的 SDK V2](#)
- [AWS 适用于 Ruby V3 的 SDK](#)

常见错误

本节列出了所有 AWS 服务的 API 操作中常见的错误。对于特定于此服务的 API 操作的错误，请参阅该 API 操作的主题。

AccessDeniedException

您没有足够的访问权限，无法执行该操作。

HTTP 状态代码：400

IncompleteSignature

请求签名不符合 AWS 标准。

HTTP 状态代码：400

InternalFailure

由于未知错误、异常或故障，请求处理失败。

HTTP 状态代码：500

InvalidAction

所请求的操作无效。确认正确键入了操作。

HTTP 状态代码：400

InvalidClientTokenId

我们的记录中不存在提供的 X.509 证书或 AWS 访问密钥 ID。

HTTP 状态代码：403

NotAuthorized

您无权执行此操作。

HTTP 状态代码：400

OptInRequired

AWS 访问密钥 ID 需要订阅该服务。

HTTP 状态代码：403

RequestExpired

请求在请求的日期戳后超过 15 分钟或请求到期日期（例如预签名 URLs）超过 15 分钟到达服务，或者请求上的日期戳超过未来 15 分钟。

HTTP 状态代码：400

ServiceUnavailable

由于服务器发生临时故障而导致请求失败。

HTTP 状态代码：503

ThrottlingException

由于请求限制而导致请求被拒绝。

HTTP 状态代码：400

ValidationError

输入无法满足 AWS 服务指定的约束。

HTTP 状态代码：400

常见参数

以下列表包含所有操作用于使用查询字符串对 Signature Version 4 请求进行签名的参数。任何特定于操作的参数都列在该操作的主题中。有关签名版本 4 的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[签署 AWS API 请求](#)。

Action

要执行的操作。

类型：字符串。

必需：是

Version

请求所针对的 API 版本，以格式表示 YYYY-MM-DD。

类型：字符串。

必需：是

X-Amz-Algorithm

您用于创建请求签名的哈希算法。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

有效值：AWS4-HMAC-SHA256

必需：条件

X-Amz-Credential

凭证范围值，该值是一个字符串，其中包含您的访问密钥、日期、您要定位的区域、您请求的服务以及终止字符串（“aws4_request”）。值采用以下格式表示：access_key/YYYYMMDD/region/service/aws4_request。

有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[创建已签名的 AWS API 请求](#)。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

X-Amz-Date

用于创建签名的日期。格式必须为 ISO 8601 基本格式 (YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z')。例如，以下日期时间是有效 X-Amz-Date 值：20120325T120000Z。

条件：X-Amz-Date 对所有请求而言是可选的；它可以用于覆盖对请求签名所使用的日期。如果日期标题以 ISO 8601 基本格式指定，则 X-Amz-Date 不是必填项。使用 X-Amz-Date 时，它总是会覆盖 Date 标题的值。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS API 请求签名要素](#)。

类型：字符串

必需：条件

X-Amz-Security-Token

通过调用 AWS Security Token Service (AWS STS) 获得的临时安全令牌。有关支持来自 AWS STS 的临时安全凭证的服务列表，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM 的 AWS 服务](#)。

条件：如果您使用的是中的临时安全证书 AWS STS，则必须包含安全令牌。

类型：字符串

必需：条件

X-Amz-Signature

指定从要签名的字符串和派生的签名密钥计算的十六进制编码签名。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

X-Amz-SignedHeaders

指定作为规范请求的一部分包含的所有 HTTP 标头。有关指定签名标头的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [创建已签名的 AWS API 请求](#)。

条件：当您在查询字符串中而不是 HTTP 授权标头中包括身份验证信息时，请指定此参数。

类型：字符串

必需：条件

AWS RoboMaker 终端节点和配额

以下是的服务终端节点和服务配额 AWS RoboMaker。要以编程方式连接到 AWS 服务，请使用终端节点。除了标准 AWS 终端节点外，一些 AWS 服务还在选定区域提供 FIPS 终端节点。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务端点](#)。

服务配额，也称为限制，是您的 AWS 账户的最大服务资源或操作数量。有关更多信息，请参阅 [AWS 服务限额](#)。

服务端点

区域名称	区域	端点	协议	
美国东部 (俄亥俄州)	us-east-2	robomaker.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	
美国东部 (弗吉尼亚州北部)	us-east-1	robomaker.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	
美国西部 (俄勒冈州)	us-west-2	robomaker.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (新加坡)	ap-southeast-1	robomaker.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
亚太地区 (东京)	ap-northeast-1	robomaker.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	
欧洲地区 (法兰克福)	eu-central-1	robomaker.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	

区域名称	区域	端点	协议	
欧洲地区 (爱尔兰)	eu-west-1	robomaker.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	
AWS GovCloud (美国西部)	us-gov-west-1	robomaker.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	

服务限额

名称	默认值	可调整	描述
批处理超时	每个受支持的区域：14 个	否	模拟作业批处理的最大超时时间（以天为单位）
并发 GPU 模拟作业数量	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在当前区域中的此账户中运行的并发 GPU 模拟作业的最大数目。
并发世界导出任务数量	每个受支持的区域：3 个	是	您可以在此区域中的此账户中运行的并发世界导出作业的最大数目。
并发世界生成任务数量	每个受支持的区域：3 个	是	您可以在此区域中的此账户中运行的并发世界生成作业的最大数目。
并发部署作业数量	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在当前区域中的此账户中运行的并发部署作业的最大数目。

名称	默认值	可调整	描述
并发模拟作业批处理数	每个受支持的区域：5 个	是	您可以在当前区域中的此账户中运行的并发模拟作业批处理的最大数量。
并发模拟作业数量	每个受支持的区域：1 个	是	您可以在当前区域中的此账户中运行的并发模拟作业的最大数目。
实例集	每个受支持的区域：20 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的队列的最大数目。
每分钟 GPU 模拟任务创建率	每个受支持的区域：2 个	否	您每分钟可在当前区域内的此账户中创建的 GPU 模拟作业的最大数目。
最小批处理超时	每个受支持的区域：5 个	否	可以为模拟作业批处理指定的最短超时时间（以分钟为单位）。
最短模拟持续时间	每个受支持的区域：5 个	否	可以为模拟作业指定的最短持续时间（以分钟为单位）。
机器人应用程序数	每个受支持的区域：40 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的机器人应用程序的最大数目。
机器人	每个受支持的区域：100 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的机器人的最大数目。
每个队列的机器人数量	每个受支持的区域：100 个	是	您可以向队列注册的机器人的最大数目。

名称	默认值	可调整	描述
每分钟模拟任务创建率	us-east-1 : 10 个 us-west-2 : 10 个 每个其他支持的区域 : 5 个	否	您每分钟可在当前区域内的此账户中创建的模拟作业的最大数目。
模拟应用程序数	每个受支持的区域 : 40 个	是	您可以在当前区域中的此账户中创建的模拟应用程序的最大数目。
模拟持续时间	每个受支持的区域 : 14 个	否	模拟作业可以运行的最长持续时间 (包括重新启动) (以天为单位) 。
每个批处理的模拟作业请求数	每个受支持的区域 : 20 个	是	一次 StartSimulationJob Batch 呼叫中可以提交的最大模拟任务请求数
源大小	每个受支持的区域 : 5 GB	否	任何机器人应用程序或模拟应用程序源的最大大小 (以 GB 为单位) 。
每个机器人应用程序的版本数	每个受支持的区域 : 40 个	是	您可以为机器人应用程序创建的版本的最大数目。
每个模拟应用程序的版本数	每个受支持的区域 : 40 个	是	您可以为模拟应用程序创建的版本的最大数目。
每个账户的全球模板数	每个受支持的区域 : 40 个	是	您可以在此区域中的此账户下创建的最大全球模板数。
每个导出任务的世界数	每个受支持的区域 : 1 个	否	世界导出任务请求中的最大世界数。

名称	默认值	可调整	描述
每个生成任务的世界数	每个受支持的区域：50 个	否	世界生成任务请求中的最大世界数。

故障排除 AWS RoboMaker

以下各节针对您在使用 AWS RoboMaker 仿真、或模拟时可能遇到的错误和问题提供了故障排除建议 WorldForge。IDEs如果您发现某个问题未在此处列出，可以使用此页底部的 [提供反馈](#) 链接来报告。

您可以在日志[控制台中查找模拟作业的CloudWatch 日志](#)。默认情况下，AWS RoboMaker会在为应用程序生成模拟作业时上传这些日志。如果将streamOutputToCloudWatch设置为True，则同样的行为适用于工具。您也可以在模拟作业中通过[添加自定义上传配置](#)配置上传。

有关更多信息，请参阅 [登录和监控 AWS RoboMaker](#)。

Sections

- [模拟作业](#)
- [模拟 WorldForge](#)

模拟作业

问题：模拟作业失败。

通过以下问题帮助确定根本原因，然后采取建议措施。

您的 Amazon S3 资源是否与位于同一区域 AWS RoboMaker ？

您的机器人应用程序、模拟应用程序和输出位置必须位于 AWS RoboMaker 所在的同一区域内。验证您的应用程序源和模拟作业输出位置。

您的机器人应用程序是否异常退出？

设置您的机器人应用程序进行模拟时出现问题。在 Amazon 中查看模拟作业的机器人应用程序日志 CloudWatch。

从模拟作业详细信息屏幕访问日志。选择 Logs (日志)，然后选择一个日志流。要查找特定问题，请使用筛选条件。例如，警告或错误。

您的应用程序是否缺少 **.so** 文件？

如果您的应用程序崩溃，它可能缺少一个依赖的共享对象 (.so) 文件。在您的环境中提取应用程序包，并确认所需的共享对象库位于 /usr/lib 或 /usr/local/lib 中。确保将依赖项添加到您的软件包 .xml 文件。

是否已将角色的 ARN 用于 AWS CLI？

当您 `create-simulation-job` 从调用时 AWS CLI，请使用角色的完整亚马逊资源名称 (ARN)，而不仅仅是角色名称。

您的职位是否有针对以下方面的信任政策 AWS RoboMaker？

如果您在调 `create-simulation-job` 用时传递了 IAM 角色的完整亚马逊资源名称 (ARN) AWS CLI，则您的信任策略可能没有足够的权限。检查角色，确保该角色与下列 `robomaker.amazonaws.com` 具有信任关系。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account#" // Account where
            the simulation job resource is created
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

条件键可防止 AWS 服务在服务之间进行交易时被用作[混乱的副手](#)。有关条件键[SourceArn](#)的更多信息，请参阅[SourceAccount](#)和。

有关查看角色访问权限和为 IAM 角色添加信任策略的详细信息，请参阅[修改角色](#)。

您的角色是否有权发布到 Amazon S3？

如果您为模拟作业指定输出 Amazon S3 存储桶，则您的角色必须对此存储桶具有写入权限。更新您的信任策略以包含写入权限。以下示例信任策略将读取、列出和写入权限添加到 Amazon S3 存储桶。

```
{
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}, {
  "Action": [
    "s3:Get*",
    "s3:Put*",
    "s3:Delete*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ],
  "Effect": "Allow"
}
```

```

        "s3:List*"
    ],
    "Resource": [
        "amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }, {
    "Action": "s3:Put*",
    "Resource": [
        "amzn-s3-demo-bucket/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
  }
}

```

你的角色是否有权发布到 CloudWatch？

使用访问权限更新您的 IAM 角色的 CloudWatch 权限策略。

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents",
    "logs:DescribeLogStreams"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

您的应用程序是否具有不匹配的实体标签？

实体标签 (ETag) 是创建模拟时提供的 Amazon S3 对象的哈希值。仅 ETag 反映对象内容的更改，而不反映其元数据的更改。如果您在使用 Amazon S3 中的机器人应用程序或模拟捆绑包之前对其内容 AWS RoboMaker 进行了更改，则会出现版本不匹配的情况。

要解决此问题，请创建一个新的机器人应用程序或模拟应用程序版本，并为更新后的应用程序包提供密钥位置。有关更多信息，请参阅 [创建机器人应用程序版本](#) 或 [创建模拟应用程序版本](#)。

是否已超出子网弹性网络接口 (ENI) 的限制？

AWS RoboMaker 在运行模拟作业的子网中，每个并发模拟作业使用一个 ENI。必须为每个接口分配一个 IP 地址。要解决此问题，您可以：

删除未使用的 IP 地址 ENIs 以释放子网中的 IP 地址。要删除未使用的 ENI，请参阅 [删除网络接口](#)。

使用 AWS Management Console，请求[提高特定 AWS 区域 ENIs 的服务限额](#)。

是否已正确配置启动命令？

如果模拟很复杂或容器映像很大，模拟作业可能需要几分钟才能启动。如果准备模拟作业 AWS RoboMaker 的时间超过 25 分钟，则启动命令可能有问题。取消该作业，然后创建新的模拟作业。如果问题仍然存在，请联系 AWS 支持人员。

您可以使用 CloudWatch 日志来检查仿真和机器人应用程序执行日志中是否存在错误。您也可以添加自定义的终端工具来连接并排查正在运行的模拟作业的问题。

您的子网是否位于 AWS RoboMaker 支持的区域中？

在支持的两个 AWS 可用区中提供子网。AWS RoboMakerAPI 响应包含支持的 AWS 可用区列表。

您的世界文件模型引用是否正确？

使用 CloudWatch 日志来验证世界文件中的所有模型是否正确。如果无法定位模型，您将看到以下错误。

```
[Wrn] [ModelDatabase.cc:340] Getting models from[http://models.gazebo.org/]. This
may take a few seconds.
[Wrn] [ModelDatabase.cc:212] Unable to connect to model database using [http://
models.gazebo.org//database.config]. Only locally installed models will be
available.
[Err] [ModelDatabase.cc:414] Unable to download model[model://model_name]
[Err] [SystemPaths.cc:429] File or path does not exist[""]
Error [parser.cc:581] Unable to find uri[model://model_name]
```

模拟 WorldForge

问题：我的世界生成作业失败了。

如果您的世界生成作业未完成，请确保您的世界计数 `floorplanCount` * `interiorCountPerFloorplan` 大于 1 且小于 50。

问题：为什么我的世界导出作业失败了？

通过以下问题帮助确定根本原因，然后采取建议措施。

你有信托政策吗 AWS RoboMaker？

如果您在调`create-world-export-job`用时传递了 IAM 角色的完整亚马逊资源名称 (ARN) AWS CLI，则您的信任策略可能没有足够的权限。检查角色，确保该角色与下列 `robomaker.amazonaws.com` 具有信任关系。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "robomaker.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account#" // Account where
            the simulation job resource is created
        },
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:robomaker:region:account#:simulation-job/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

条件键可防止 AWS 服务在服务之间进行交易时被用作[混乱的副手](#)。有关条件键[SourceArn](#)的更多信息，请参阅[SourceAccount](#)和。

您的角色是否有权发布到 Amazon S3？

如果您为导出作业指定输出 Amazon S3 存储桶，则您的角色必须具有此存储桶的权限。更新您的信任策略以包含下列权限：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
}
```

您是否修改或删除了为导出作业指定的存储桶？

如果您在导出作业期间更新存储桶，则导出任务可能会出现 `ResourceNotFound` 错误。

问题：世界映象有问题。

通过以下问题帮助确定根本原因，然后采取建议措施。

为什么我的门口没有门？

您只能使用版本 2 或更高版本的模板添加门。您可以将版本 1 模板更新到更高版本。有关更多信息，请参阅 [模拟世界模板版本、功能和变更](#)。

由于 S AWS RoboMaker imulation WorldForge 创建的世界是独一无二的、随机的，所以当你生成它时，你指定的门配置可能不存在于世界中。例如，您可以在模板中指定客厅和厨房之间的门，但这些房间之间可能有一面开放墙。因为有一面开放墙而不是门口，所以您无法在那里加一扇门。

为什么我的门挡住了房间入口？

门挡住房间入口是您可以用来挑战机器人的情况。要创建一个不会给机器人带来这种挑战的世界，可以执行以下操作之一：

用您的世界模板生成另一个世界。在新世界中生成的门可能不会挡住入口。

在世界模板中更改门的打开百分比。

为什么我世界映像中的墙比模拟作业或导出世界中的墙低？

AWS RoboMaker 允许你通过截断世界图像中的墙壁来查看你的模拟 WorldForge 世界，而不会被墙壁遮住。在您创建的世界中，墙壁高度是您在世界模板中指定的高度。

对于由版本 2 或更高版本模板生成的世界，门模型在世界映像中不会被截断。世界映像中门的高度与您创建的世界中门的高度相同。

支持策略

以下各节介绍的支持变更 AWS RoboMaker。

Support 变更：2022 年 12 月 15 日

2022 年 6 月 27 日，我们将开发环境功能迁移到开发环境功能 AWS Cloud9 并终止了对 AWS RoboMaker 开发环境功能的支持。自 2022 年 12 月 15 日起，您无法访问之前在中创建的开发环境 AWS RoboMaker。

我们为什么终止支持？

AWS Cloud9 通过新的功能、灵活性和扩展的区域支持来改善开发体验。借助 AWS Cloud9，您可以选择 Amazon Linux 和 Ubuntu 平台选项、节省成本的设置，并且可以灵活地使用和配置您选择的任何机器人和仿真软件。有关 AWS Cloud9 入门的更多信息，请参阅 [AWS Cloud9 用户指南](#)。

中的新开发环境 AWS Cloud9

AWS Cloud9 允许您访问与开发环境中相同的功能 AWS RoboMaker。使用 AWS Cloud9 控制台创建开发环境并利用新功能。要了解如何配置 AWS Cloud9 开发环境以构建和仿真机器人和仿真应用程序，请参阅 AWS Robotics 博客 [AWS Cloud9 中的构建和模拟机器人应用程序](#)。

现有 AWS RoboMaker 开发环境

通过 AWS Cloud9 控制台访问 2022 年 6 月 27 日之前发布的环境。要保留 Amazon DCV 功能，请参阅中构建和模拟机器人应用程序中的“[配置 Amazon DCV](#)”部分。AWS Cloud9

Support 变更：2022 年 5 月 2 日

2022 年 5 月 2 日，我们从您的账户中移除了现有 robots、fleets 和 deployments 工作资源。删除这些 AWS RoboMaker 应用程序部署资源不会影响您的物理硬件。您可以继续通过其他方式将应用程序部署到物理机器人，例如 AWS IoT Greengrass Version 2。

已弃用以下 API 操作：

- CancelDeploymentJob
- DeleteFleet
- DeleteRobot

- DeregisterRobot
- DescribeDeploymentJob
- DescribeFleet
- DescribeRobot
- ListDeploymentJobs
- ListFleets
- ListRobots
- SyncDeploymentJob

建议的操作

我们建议您采取以下步骤。

1. 如果您尚未执行此操作，请将您的机器人和模拟应用程序迁移到受支持的容器映像。要详细了解如何将您的机器人应用程序、模拟应用程序和模拟作业移至基于 Docker 的工作流程，请参阅 [将 ROS 应用程序迁移到容器](#)。
2. 迁移到 AWS IoT Greengrass Version 2。有关更多信息，请参阅[AWS IoT Greengrass Version 2 开发人员指南](#)。要了解 AWS IoT Greengrass Version 2 部署，请参阅以下 AWS Robotics 博客文章：
 - [使用 Docker 部署 AWS IoT Greengrass Version 2 和管理 ROS 机器人](#)
 - [将 ROS 应用程序部署为 Snap AWS IoT Greengrass Version 2](#)

Support 变更：2022 年 3 月 15 日

2022 年 3 月 15 日，我们对 AWS RoboMaker 模拟进行了两项更改，这可能会影响您的模拟作业。

1. 我们将 AWS RoboMaker 仿真作业迁移到容器镜像。也就是说，您必须将机器人和模拟应用程序迁移到受支持的容器映像。
2. 我们停止在模拟中出售预装的机器人操作软件 (ROS)、Gazebo 和 Ubuntu 基础图像。AWS RoboMaker 您可以继续运行基于 ROS 和 Gazebo 的模拟，但是这样做的机制已经改变。必须更新到适用于机器人应用程序的通用软件套件和用于模拟应用程序的 模拟运行时系统软件套件。

我们为什么要做出这些改变？

AWS RoboMaker 现在支持任何机器人和仿真软件的扩展配置，因此您可以在运行仿真时使用和配置您选择的任何机器人和仿真软件。您仍然可以在机器人应用程序中使用 ROS，包括旧版本（例如 ROS

Kinetic) 或新版本 (例如 ROS2 Galactic) , 但您也可以在不使用 ROS 的情况下运行自定义机器人应用程序。此外, 您现在可以在 AWS RoboMaker 中运行模拟时使用自己选择的模拟软件。

现在发生了什么 ?

尚未迁移的现有机器人和模拟应用程序的使用受到限制, 但可以迁移到支持的软件套件和容器映像。任何在 2022 年 3 月 15 日之前启动且持续时间超过 2022 年 3 月 15 日的模拟作业和模拟作业批处理都将继续运行直至完成。

Support 已结束 : 2022 年 1 月 31 日

2022 年 1 月 31 日, 我们将部署功能迁移到应用程序部署功能 AWS IoT Greengrass Version 2 并终止了对 AWS RoboMaker 应用程序部署功能的支持。AWS IoT Greengrass Version 2 支持现有的应用程序部署功能, 并提供新功能和改进的部署体验。自 2022 年 1 月 31 日起, 您无法再在 AWS RoboMaker 中创建新的应用程序部署资源 (robots、fleets 和 deployments) 。

已弃用以下 API 操作 :

- CreateDeploymentJob
- CreateFleet
- CreateRobot
- RegisterRobot

Support 已结束 : 2021 年 4 月 30 日

从 2021 年 4 月 30 日起, 您将无法再在 AWS RoboMaker 中创建新的 ROS Kinetic、Gazebo 7.1、ROS Dashing 或 Ubuntu 16.04 资源。但是, 任何现有 AWS RoboMaker 资源仍保留在您的账户中。如果你不升级, 你的 ROS Kinetic、Gazebo 7.1、ROS Dashing 和 Ubuntu 16.04 资源的功能可能会发生变化甚至中 AWS RoboMaker 断。

不推荐使用以下软件套件组合 :

- ROS Kinetic、Gazebo 7.1 和 Ubuntu 16.04
- ROS Kinetic、Gazebo 9 和 Ubuntu 16.04
- ROS Dashing、Gazebo 9 和 Ubuntu 16.04

弃用影响了以下方面 :

- AWS Cloud9 集成开发环境 (IDEs)
 - 你可以访问所有现有的基于 ROS Kinetic 和 ROS Dash IDEs ing 的。您可以继续在 IDE 中工作。不能保证构建和捆绑过程的成功执行。
 - 你无法创建新的基于 ROS Kinetic 和 ROS Dash IDEs ing 的。
- 机器人和模拟应用程序
 - 您无法创建新的基于 ROS Kinetic 和 ROS Dashing 的机器人应用程序。
 - 您无法使用 Gazebo 7.1 的 ROS Kinetic、Gazebo 9 的 ROS Kinetic 或使用 Gazebo 9 的 ROS Dashing 创建新的模拟应用程序。
 - 您无法使用已弃用的 ROS 和 Gazebo 版本创建现有机器人或模拟应用程序的新版本。
- 模拟作业和模拟批处理
 - 您无法使用 Kinetic、Dashing 或 Gazebo 7.1 通过机器人应用程序和模拟应用程序创建新的模拟作业。

在弃用日期之前启动且持续时间超过弃用日期的模拟作业将继续成功运行，直到完成。由于模拟作业的最长持续时间为 14 天，因此这些作业在弃用后最多可以运行 14 天。
- 部署作业
 - 您无法为基于 Kinetic 或 Dashing 的机器人应用程序创建部署作业。
- 示例应用程序和云扩展
 - 基于 ROS Kinetic 和 ROS Dashing 的应用程序不再支持云扩展。虽然您可以将云扩展安装到 ROS Kinetic 和 ROS Dashing 工作区中，但它们可能会起作用，也可能不起作用。
 - 您不能再选择 ROS Kinetic 或 ROS Dashing 作为 ROS 发行版来启动示例应用程序。示例应用程序仍然可以下载到现有的 ROS Kinetic 和 ROS Dash IDEs ing 中。但是，它们不再受支持，并且可能会损坏。

文档历史记录

下表显示了何时将功能和弃用应用于 AWS RoboMaker 服务和文档。

更改	描述	日期
终止支持通知	终止支持通知：2025 年 9 月 10 日，AWS 将停止对的支持。AWS RoboMaker2025 年 9 月 10 日之后，您将无法再访问 AWS RoboMaker 控制台或 AWS RoboMaker 资源。 有关过渡 AWS Batch 到以帮助运行容器化仿真的更多信息，请访问此博客文章。	2024 年 10 月 9 日
用于仿真的公共 ECR AWS RoboMaker	增加了对使用公共 ECR 映像的支持。无需创建私有 ECR 存储库即可创建 AWS RoboMaker 机器人和仿真应用程序。	2023 年 1 月 26 日
弃用 IDE	已弃用 IDE AWS RoboMaker	2022 年 12 月 15 日
预装 RUG 弃用	已弃用预装的机器人操作软件 (ROS)、Ubuntu 和 Gazebo 基础镜像，并将仿真作业迁移到 AWS RoboMaker 容器镜像。	2022 年 3 月 15 日
弃用应用程序部署	已弃用的应用程序部署。AWS RoboMaker	2022 年 1 月 31 日
云端扩展弃用	已弃用的云扩展程序。AWS RoboMaker	2022 年 1 月 31 日
弃用示例	已弃用的自动驾驶增强、导航、人员检测和语音命令示例。AWS RoboMaker	5/15/2020

更改	描述	日期
支持标签	为许多 AWS RoboMaker 资源添加了对标签的支持。	1/24/2019
新服务和指南	的初始版本 AWS RoboMaker 和AWS RoboMaker 开发者指南。	11/27/2018