



User Guide

AWS Transfer Family



AWS Transfer Family: User Guide

Copyright © 2024 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Die Handelsmarken und Handelsaufmachung von Amazon dürfen nicht in einer Weise in Verbindung mit nicht von Amazon stammenden Produkten oder Services verwendet werden, durch die Kunden irregeführt werden könnten oder Amazon in schlechtem Licht dargestellt oder diskreditiert werden könnte. Alle anderen Handelsmarken, die nicht Eigentum von Amazon sind, gehören den jeweiligen Besitzern, die möglicherweise zu Amazon gehören oder nicht, mit Amazon verbunden sind oder von Amazon gesponsert werden.

Table of Contents

Was ist AWS Transfer Family?	1
Wie AWS Transfer Family funktioniert	4
Blogbeiträge relevant für Transfer Family	5
Voraussetzungen	8
Regionen, Endpunkte und Kontingente	8
Melde dich an für AWS	8
Speicher konfigurieren	9
Einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren	10
Ein EFS Amazon-Dateisystem konfigurieren	14
Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie	18
Eine Benutzerrolle erstellen	19
So funktionieren Sitzungsrichtlinien	23
Beispiel für eine Lese-/Schreibzugriffsrichtlinie	26
Tutorials zur Transfer Family	30
Erste Schritte mit Serverendpunkten	31
Voraussetzungen	31
Anmelden bei der -Konsole	32
Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server	32
Fügen Sie einen vom Dienst verwalteten Benutzer hinzu	33
Eine Datei mit einem Client übertragen	35
Erstellen Sie einen Entschlüsselungs-Workflow	37
Schritt 1: Konfigurieren Sie eine Ausführungsrolle	38
Schritt 2: Erstellen Sie einen verwalteten Workflow	40
Schritt 3: Fügen Sie den Workflow einem Server hinzu und erstellen Sie einen Benutzer	41
Schritt 4: Erstellen Sie ein PGP key pair	42
Schritt 5: Speichern Sie den PGP privaten Schlüssel in AWS Secrets Manager	43
Schritt 6: Verschlüsseln Sie eine Datei	45
Schritt 7: Führen Sie den Workflow aus und sehen Sie sich die Ergebnisse an	45
SFTPKonnektoren erstellen und verwenden	47
Schritt 1: Erstellen Sie die erforderlichen unterstützenden Ressourcen	48
Schritt 2: Einen SFTP Connector erstellen und testen	53
Schritt 3: Senden und Abrufen von Dateien mithilfe des Connectors SFTP	57
Verfahren zum Erstellen eines Transfer Family Family-Servers, der als SFTP Remoteserver verwendet werden kann	61

Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter	63
Voraussetzungen	64
Schritt 1: Erstellen Sie einen CloudFormation Stack	64
Schritt 2: Überprüfen Sie die Konfiguration der API Gateway-Methode für Ihren Server	65
Schritt 3: Die Transfer Family Family-Serverdetails anzeigen	66
Schritt 4: Testen Sie, ob Ihr Benutzer eine Verbindung zum Server herstellen kann	68
Schritt 5: Testen Sie die SFTP Verbindung und die Dateiübertragung	68
Schritt 6: Beschränken Sie den Zugriff auf den Bucket	69
Aktualisieren Sie Lambda, wenn Sie Amazon verwenden EFS	72
Richten Sie eine AS2 Konfiguration ein	72
Schritt 1: Erstellen Sie Zertifikate für AS2	74
Schritt 2: Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet	78
Schritt 3: Zertifikate als Transfer Family Family-Zertifikatsressourcen importieren	82
Schritt 4: Erstellen Sie Profile für Sie und Ihren Handelspartner	83
Schritt 5: Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Partner	84
Schritt 6: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner her	85
Schritt 7: Testen Sie den Dateiaustausch AS2 mithilfe von Transfer Family	86
Transfer Family für SFTP/FTPS, FTP	89
Optionen für den Identitätsanbieter	89
AWS Transfer Family Endpunkt-Typmatrix	91
Konfiguration eines Transfer Family Family-Serverendpunkts	95
Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server	97
Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server	109
Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server	121
Erstellen Sie einen Server in einem VPC	132
Arbeiten mit benutzerdefinierten Hostnamen	155
Dateien über den Serverendpunkt übertragen	159
Verfügbare SFTP/FTPS/FTP Befehle	162
Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt	163
Vermeiden Sie Fehler setstat	165
Verwenden Sie Öffnen SSH	36
Benutze Win SCP	167
Benutze Cyberduck	36
Benutzen FileZilla	171
Verwenden Sie einen Perl-Client	172

Verarbeitung nach dem Upload	172
Benutzer verwalten	174
Benutzer, die vom Service verwaltet werden	175
Benutzer von Verzeichnisdiensten	186
Benutzer von benutzerdefinierten Identitätsanbietern	203
Verwenden Sie logische Verzeichnisse	234
Regeln für die Verwendung logischer Verzeichnisse	236
Implementierung logischer Verzeichnisse und <code>chroot</code>	237
Beispiel für die Konfiguration logischer Verzeichnisse	240
Logische Verzeichnisse für Amazon konfigurieren EFS	241
Benutzerdefinierte AWS Lambda Antwort	242
SFTPAnschlüsse	243
SFTPKonnektoren konfigurieren	243
Erstellen Sie einen SFTP Connector	244
SFTPKonnektoralgorithmen	252
Speichert ein Geheimnis zur Verwendung mit einem Connector SFTP	253
Generieren und formatieren Sie den privaten SFTP Konnektorschlüssel	255
Testen Sie einen SFTP Stecker	258
Dateien mit SFTP Konnektoren übertragen	260
SFTPKonnektoren verwalten	262
SFTPKonnektoren aktualisieren	262
SFTPKonnektordetails anzeigen	262
Kontingente für SFTP Konnektoren	264
Transfer Family für AS2	266
AS2Anwendungsfälle	267
Konfigurieren AS2	272
Erstellen Sie einen AS2 Server mit der Transfer Family Family-Konsole	273
Erstellen Sie einen AS2 Server mithilfe einer Vorlage	277
AS2Konfigurationen	280
AS2Funktionen und Fähigkeiten	286
AS2Konnektoren konfigurieren	288
Erstellen Sie einen AS2 Konnektor	289
AS2Konnektoralgorithmen	292
Standardauthentifizierung für Konnektoren AS2	293
Aktivieren Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Konnektoren	295
Konnektordetails anzeigen	299

AS2Partner verwalten	301
AS2Zertifikate importieren	301
AS2Rotation des Zertifikats	303
Profile erstellen AS2	304
AS2Vereinbarungen erstellen	305
AS2Nachrichten übertragen	306
AS2Nachrichten senden	307
AS2Nachrichten empfangen	308
Konfigurieren Sie HTTPS für AS2	309
Dateien mit AS2 Konnektoren übertragen	313
Dateinamen und Speicherorte	314
Statuscodes	317
JSONBeispieldateien	318
Überwachen von AS2	320
AS2-Statuscodes	322
AS2-Fehlercodes	323
Verwaltung von Workflows zur Dateiverarbeitung	338
Erstellen Sie einen Workflow	340
Konfigurieren Sie einen Workflow und führen Sie ihn aus	342
Workflow-Details anzeigen	344
Verwenden Sie vordefinierte Schritte	347
Datei kopieren	347
Datei entschlüsseln	352
Datei kennzeichnen	358
Datei löschen	359
Benannte Variablen für Workflows	360
Beispiel für einen Workflow zum Markieren und Löschen	360
Verwenden Sie benutzerdefinierte Schritte zur Dateiverarbeitung	365
Mehrere Lambda-Funktionen nacheinander verwenden	367
Zugreifen auf eine Datei nach der benutzerdefinierten Verarbeitung	367
Beispiele für Ereignisse, an die AWS Lambda beim Hochladen einer Datei gesendet werden	368
Beispiel für eine Lambda-Funktion für einen benutzerdefinierten Workflow-Schritt	370
IAMBerechtigungen für einen benutzerdefinierten Schritt	370
IAMRichtlinien für Workflows	371
Vertrauensbeziehungen im Arbeitsablauf	373

Beispiel für eine Ausführungsrolle: Entschlüsseln, Kopieren und Markieren	373
Beispiel für eine Ausführungsrolle: Funktion ausführen und löschen	375
Ausnahmebehandlung für einen Workflow	376
Überwachen Sie die Workflow-Ausführung	377
CloudWatch Protokollierung für einen Workflow	377
CloudWatch Metriken für Workflows	380
Erstellen Sie einen Workflow aus einer Vorlage	380
Einen Workflow von einem Transfer Family Family-Server entfernen	384
Einschränkungen und Beschränkungen	386
Server verwalten	388
Eine Serverliste anzeigen	388
Löschen Sie einen Server	389
SFTPServerdetails anzeigen	390
AS2Serverdetails anzeigen	392
Serverdetails bearbeiten	393
Bearbeiten Sie die Dateiübertragungsprotokolle	397
Bearbeiten Sie benutzerdefinierte Identitätsanbieter-Parameter	400
Bearbeiten Sie den Serverendpunkt	402
Bearbeiten Sie die Protokollierung	404
Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie	404
Ändern Sie den verwalteten Workflow	406
Ändern Sie die Display-Banner für Ihren Server	407
Stellen Sie Ihren Server online oder offline	408
Serverhostschlüssel verwalten	409
Fügen Sie einen zusätzlichen Server-Hostschlüssel hinzu	410
Löscht einen Server-Hostschlüssel	412
Rotiert die Server-Hostschlüssel	413
Zusätzliche Informationen zum Server-Host-Schlüssel	414
Überwachen Sie die Nutzung innerhalb der Konsole	414
Verwaltung der Zugriffskontrollen	419
Eine S3-Bucket-Zugriffsrichtlinie erstellen	420
Eine Sitzungsrichtlinie erstellen	421
Benutzer daran hindern, <code>mkdir</code> in einem S3-Bucket zu laufen	425
Protokollierung	426
CloudTrail Protokollierung	426
Aktivieren der CloudTrail Protokollierung	428

Beispielprotokolleintrag zum Erstellen eines Servers	428
CloudWatch Protokollierung	430
Protokollierung für Server erstellen	431
Verwaltung der Protokollierung für Workflows	440
Konfiguration einer Rolle für CloudWatch	443
Protokollstreams von Transfer Family anzeigen	445
CloudWatch Amazon-Alarme erstellen	449
Protokollierung von API S3-Aufrufen in S3-Zugriffsprotokollen	449
Beispiele zur Begrenzung des Problems mit verwirrtem Stellvertreter	450
CloudWatch -Protokollstruktur für Transfer Family	452
Beispiel für CloudWatch Protokolleinträge	457
CloudWatch Metriken verwenden	461
Benutzerbenachrichtigungen	464
Ereignisse verwalten mit EventBridge	465
Transfer Family Ereignisse	466
SFTPFTPS, und FTP Serverereignisse	466
SFTPConnector-Ereignisse	467
A2S-Ereignisse	468
Senden von Transfer Family Ereignissen	469
Erstellen von Ereignismustern	469
Testen von Ereignismustern für Transfer Family Ereignisse	471
Berechtigungen	471
Weitere Ressourcen	471
Detailreferenz zu Ereignissen	472
Serverereignisse	472
Connector-Ereignisse	477
AS2Ereignisse	481
Sicherheit	488
Arbeiten mit Sicherheitsrichtlinien	490
Kryptografische Algorithmen	491
TransferSecurityPolicy-2024-01	501
TransferSecurityPolicy-2023-05	502
TransferSecurityPolicy-2022—03	503
TransferSecurityPolicy-2020-06	504
TransferSecurityPolicy-2018-11	505
TransferSecurityPolicy- -2024-01 FIPS	506

TransferSecurityPolicyFIPS- -2023-05	507
TransferSecurityPolicyFIPS- -2020-06	509
Sicherheitsrichtlinien nach Quantum	510
Sicherheitsrichtlinien für die Zeit nach Quantum	515
Informationen zum hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprozess finden Sie in SSH	516
Verwendung	517
Testen	518
Datenschutz	522
Datenverschlüsselung	523
Schlüsselverwaltung	525
Identity and Access Management	542
Zielgruppe	542
Authentifizierung mit Identitäten	543
Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien	547
Wie AWS Transfer Family funktioniert mit IAM	550
Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien	555
Beispiel für eine tagbasierte Richtlinie	558
Fehlerbehebung für -Identität und -Zugriff	562
Compliance-Validierung	564
Ausfallsicherheit	565
Sicherheit der Infrastruktur	566
Firewall für Webanwendungen	566
Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention	568
Familien-Benutzerrollen übertragen	570
Workflow-Rollen für Transfer Family	571
Rollen für die Protokollierung und den Aufruf von Transfer Family	573
AWS verwaltete Richtlinien	574
AWSTransferConsoleFullAccess	575
AWSTransferFullAccess	577
AWSTransferLoggingAccess	578
AWSTransferReadOnlyAccess	579
Richtlinienaktualisierungen	580
Problembehebung bei Transfer Family	581
Problembehandlung für vom Service verwaltete Benutzer	581
Problembehandlung für vom Amazon EFS Service verwaltete Benutzer	582

Die Problembehandlung für den öffentlichen Schlüsseltext dauert zu lange	582
Bei der Fehlerbehebung konnte der öffentliche Schlüssel nicht hinzugefügt werden SSH	583
Probleme mit Amazon API Gateway beheben	583
Zu viele Authentifizierungsfehler	583
Verbindung geschlossen	585
Richtlinien zur Fehlerbehebung für verschlüsselte Amazon S3 S3-Buckets	585
Beheben Sie Authentifizierungsprobleme	586
Authentifizierungsfehler—SSH/SFTP	586
Problem mit nicht übereinstimmenden verwalteten AD-Bereichen	587
Verschiedene Probleme bei der Authentifizierung	587
Beheben Sie Probleme mit verwalteten Workflows	588
Workflow-bezogene Fehler mithilfe von Amazon beheben CloudWatch	588
Beheben Sie Fehler beim Kopieren von Workflows	590
Beheben Sie Probleme mit der Workflow-Entschlüsselung	591
Probleme mit Amazon EFS beheben	593
Fehlerbehebung bei fehlendem POSIX Profil	593
Problembehandlung bei logischen Verzeichnissen mit Amazon EFS	594
Beheben Sie Fehler beim Testen Ihres Identitätsanbieters	595
Beheben Sie Probleme beim Hinzufügen vertrauenswürdiger Hostschlüssel für Ihren SFTP Connector	596
Probleme beim Hochladen von Dateien beheben	596
Fehler beim Hochladen von Amazon S3 S3-Dateien beheben	597
Beheben Sie Probleme mit unlesbaren Dateinamen	597
Fehler beheben ResourceNotFound	598
Beheben Sie Probleme mit dem SFTP Connector	598
Die Schlüsselerhandlung schlägt fehl	599
Verschiedene Probleme mit dem SFTP Connector	599
Beheben von Problemen mit AS2	600
APIReferenz	601
Willkommen	601
Aktionen	604
CreateAccess	607
CreateAgreement	615
CreateConnector	621
CreateProfile	629
CreateServer	634

CreateUser	648
CreateWorkflow	657
DeleteAccess	666
DeleteAgreement	669
DeleteCertificate	672
DeleteConnector	674
DeleteHostKey	676
DeleteProfile	679
DeleteServer	681
DeleteSshPublicKey	684
DeleteUser	688
DeleteWorkflow	691
DescribeAccess	694
DescribeAgreement	698
DescribeCertificate	701
DescribeConnector	704
DescribeExecution	707
DescribeHostKey	712
DescribeProfile	715
DescribeSecurityPolicy	718
DescribeServer	722
DescribeUser	727
DescribeWorkflow	732
ImportCertificate	737
ImportHostKey	743
ImportSshPublicKey	747
ListAccesses	752
ListAgreements	756
ListCertificates	760
ListConnectors	764
ListExecutions	767
ListHostKeys	772
ListProfiles	776
ListSecurityPolicies	780
ListServers	784
ListTagsForResource	788

ListUsers	793
ListWorkflows	798
SendWorkflowStepState	801
StartFileTransfer	805
StartServer	812
StopServer	815
TagResource	818
TestConnection	822
TestIdentityProvider	826
UntagResource	833
UpdateAccess	837
UpdateAgreement	844
UpdateCertificate	850
UpdateConnector	854
UpdateHostKey	859
UpdateProfile	863
UpdateServer	866
UpdateUser	879
Datentypen	886
As2ConnectorConfig	889
CopyStepDetails	893
CustomStepDetails	896
DecryptStepDetails	898
DeleteStepDetails	901
DescribedAccess	903
DescribedAgreement	907
DescribedCertificate	911
DescribedConnector	915
DescribedExecution	919
DescribedHostKey	922
DescribedProfile	925
DescribedSecurityPolicy	928
DescribedServer	930
DescribedUser	939
DescribedWorkflow	944
EfsFileLocation	946

EndpointDetails	948
ExecutionError	952
ExecutionResults	954
ExecutionStepResult	955
FileLocation	957
HomeDirectoryMapEntry	958
IdentityProviderDetails	960
InputFileLocation	963
ListedAccess	964
ListedAgreement	967
ListedCertificate	970
ListedConnector	973
ListedExecution	975
ListedHostKey	977
ListedProfile	979
ListedServer	981
ListedUser	985
ListedWorkflow	988
LoggingConfiguration	990
PosixProfile	992
ProtocolDetails	994
S3FileLocation	998
S3InputFileLocation	1000
S3StorageOptions	1002
S3Tag	1003
ServiceMetadata	1005
SftpConnectorConfig	1006
SshPublicKey	1008
Tag	1010
TagStepDetails	1012
UserDetails	1014
WorkflowDetail	1016
WorkflowDetails	1018
WorkflowStep	1020
API-Anfragen stellen	1022
Erforderliche Anforderungsheader für Transfer Family	1022

Eingaben und Unterschreiben von Familienanfragen übertragen 1024

Fehlermeldungen 1025

Verfügbare Bibliotheken 1027

Geläufige Parameter 1028

Häufige Fehler 1030

Dokumentverlauf 1033

AWS-Glossar 1047

..... mxlviii

Was ist AWS Transfer Family?

AWS Transfer Family ist ein sicherer Übertragungsdienst, mit dem Sie Dateien in und aus AWS Speicherdiensten übertragen können. Transfer Family ist Teil der AWS Cloud Plattform. AWS Transfer Family bietet vollständig verwaltete Unterstützung für die Übertragung von Dateien über SFTP AS2FTPS,, und FTP direkt in und aus Amazon S3 oder AmazonEFS. Sie können Ihre Workflows für die Dateiübertragung nahtlos migrieren, automatisieren und überwachen, indem Sie bestehende clientseitige Konfigurationen für Authentifizierung, Zugriff und Firewalls beibehalten. Somit ändert sich nichts für Ihre Kunden, Partner und internen Teams oder deren Anwendungen.

Weitere Informationen und Informationen AWS zum Erstellen von Cloud-Anwendungen [mit Amazon Web Services finden Sie unter Erste Schritte](#) mit.

AWS Transfer Family unterstützt die Übertragung von Daten von oder zu den folgenden AWS Speicherdiensten.

- Speicher im Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Informationen zu Amazon S3 finden Sie unter [Erste Schritte mit Amazon Simple Storage Service](#).
- Dateisysteme des Amazon Elastic File System (AmazonEFS) Network File System (NFS). Informationen zu Amazon EFS finden Sie unter [Was ist Amazon Elastic File System?](#)

AWS Transfer Family unterstützt die Übertragung von Daten über die folgenden Protokolle:

- Secure Shell (SSH) Dateiübertragungsprotokoll (SFTP): Version 3
- Sicheres Dateiübertragungsprotokoll (FTPS)
- Dateiübertragungsprotokoll (FTP)
- Erklärung zur Anwendbarkeit (2) AS2

Note

Für FTP und FTPS Datenverbindungen ist der Portbereich, den Transfer Family zum Einrichten des Datenkanals verwendet, 8192—8200.

Dateiübertragungsprotokolle werden in Datenaustausch-Workflows in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Werbung und Einzelhandel verwendet. Transfer Family vereinfacht die Migration von Dateiübertragungsworkflows zu AWS.

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für die Verwendung von Transfer Family mit Amazon S3 aufgeführt:

- Daten werden AWS für Uploads von Drittanbietern wie Anbietern und Partnern genutzt.
- Abonnement-basierte Datenverteilung an Kunden
- Unternehmensinterne Übertragungen

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für die Verwendung von Transfer Family mit Amazon aufgeführtEFS:

- Datenverteilung
- Lieferkette
- Verwaltung von Inhalten
- Web-Server-Anwendungen

Im Folgenden sind einige häufige Anwendungsfälle für die Verwendung von Transfer Family mit aufgeführtAS2:

- Workflows mit Compliance-Anforderungen, die darauf beruhen, dass Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen in das Protokoll integriert sind
- Logistik in der Lieferkette
- Workflows für Zahlungen
- Business-to-business (B2B-) Transaktionen
- Integrationen mit Systemen für Unternehmensressourcenplanung (ERP) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM)

Mit Transfer Family erhalten Sie Zugriff auf einen Server, der das Dateiübertragungsprotokoll unterstützt, AWS ohne dass Sie eine Serverinfrastruktur betreiben müssen. Sie können diesen Service verwenden, um Ihre auf Dateiübertragung basierenden Workflows zu migrieren und AWS gleichzeitig die Clients und Konfigurationen Ihrer Endbenutzer unverändert beizubehalten. Sie verknüpfen Ihren Hostnamen zunächst mit dem Serverendpunkt, fügen dann Ihre Benutzer

hinzu und gewähren ihnen die richtige Zugriffsebene. Nachdem Sie dies getan haben, werden die Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer direkt von Ihrem Transfer Family Family-Serverendpunkt aus bearbeitet.

Transfer Family bietet die folgenden Vorteile:

- Ein vollständig verwalteter Service, der sich in Echtzeit an die Anforderungen anpasst.
- Sie müssen Ihre Anwendungen nicht ändern oder eine Infrastruktur für Dateiübertragungsprotokolle ausführen.
- Da sich Ihre Daten im dauerhaften Amazon S3 S3-Speicher befinden, können Sie native Funktionen AWS-Services für Verarbeitung, Analyse, Berichterstattung, Prüfung und Archivierung verwenden.
- Mit Amazon EFS als Datenspeicher erhalten Sie ein vollständig verwaltetes elastisches Dateisystem zur Verwendung mit AWS Cloud Services und lokalen Ressourcen. Amazon EFS ist so konzipiert, dass es bei Bedarf auf Petabyte skaliert werden kann, ohne Anwendungen zu unterbrechen. Es wächst und schrumpft automatisch, wenn Sie Dateien hinzufügen und entfernen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Kapazitäten bereitzustellen und zu verwalten, um dem Wachstum Rechnung zu tragen.
- Ein vollständig verwalteter, serverloser File Transfer Workflow-Dienst, der das Einrichten, Ausführen, Automatisieren und Überwachen der Verarbeitung von Dateien, die mit AWS Transfer Family hochgeladen wurden, vereinfacht.
- Es sind keine Investitionen erforderlich und die Kosten für den Service sind nutzungsbezogen.

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Beschreibung der verschiedenen Funktionen von Transfer Family, ein Tutorial für die ersten Schritte, detaillierte Anweisungen zur Einrichtung der verschiedenen protokollfähigen Server, zur Verwendung verschiedener Arten von Identitätsanbietern und die API Referenz des Dienstes.

Informationen zu den ersten Schritten mit Transfer Family finden Sie im Folgenden:

- [Wie AWS Transfer Family funktioniert](#)
- [Voraussetzungen](#)
- [Erste Schritte mit AWS Transfer Family Serverendpunkten](#)

Wie AWS Transfer Family funktioniert

AWS Transfer Family ist ein vollständig verwalteter AWS Service, mit dem Sie Dateien über die folgenden Protokolle in und aus dem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Speicher oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) -Dateisysteme übertragen können:

- Secure Shell (SSH) Dateiübertragungsprotokoll (SFTP): Version 3
- Sicheres Dateiübertragungsprotokoll (FTPS)
- Dateiübertragungsprotokoll (FTP)
- Erklärung zur Anwendbarkeit (2) AS2

AWS Transfer Family unterstützt bis zu 3 Availability Zones und wird durch eine automatisch skalierbare, redundante Flotte für Ihre Verbindungs- und Übertragungsanfragen unterstützt. Ein Beispiel dafür, wie Sie mithilfe von latenzbasiertem Routing eine höhere Redundanz erreichen und die Netzwerklatenz minimieren können, finden Sie im Blogbeitrag [Minimiere die Netzwerklatenz bei der Übertragung von Servern. AWS SFTP](#)

Transfer Family Managed File Transfer Workflows (MFTW) ist ein vollständig verwalteter, serverloser File Transfer Workflow-Dienst, mit dem die Verarbeitung von Dateien, die mit AWS Transfer Family hochgeladen wurden, einfach eingerichtet, ausgeführt, automatisiert und überwacht werden kann. Kunden können MFTW damit verschiedene Verarbeitungsschritte wie Kopieren, Markieren, Scannen und Filtern compressing/decompressing, and encrypting/decrypting der mit Transfer Family übertragenen Daten automatisieren. Dies bietet durchgängige Transparenz für Nachverfolgung und Überprüfbarkeit. Weitere Details finden Sie unter [AWS Transfer Family verwaltete Workflows](#).

AWS Transfer Family unterstützt jeden Standard-Client für das Dateiübertragungsprotokoll. Einige häufig verwendete Clients sind die folgenden:

- [Öffnen SSH](#) — Ein Befehlszeilenprogramm für Macintosh und Linux.
- [Win SCP](#) — Ein grafischer Client nur für Windows.
- [Cyberduck](#) — Ein grafischer Linux-, Macintosh- und Microsoft Windows-Client.
- [FileZilla](#) — Ein grafischer Linux-, Macintosh- und Windows-Client.

Blogbeiträge relevant für Transfer Family

In der folgenden Tabelle sind die Blogbeiträge aufgeführt, die nützliche Informationen für Kunden von Transfer Family enthalten. Die Tabelle ist in umgekehrter chronologischer Reihenfolge sortiert, sodass die neuesten Beiträge am Anfang der Tabelle stehen.

Titel und Link des Blogbeitrags	Datum
Wie Transfer Family Ihnen helfen kann, eine sichere, konforme verwaltete Dateiübertragungslösung zu entwickeln	3. Januar 2024
Erkennen Sie Malware-Bedrohungen mit AWS Transfer Family	20. Juli 2023
Erweiterung der SAP Workloads mit AWS Transfer Family	13. Juli 2023
Verschlüsseln und entschlüsseln Sie Dateien mit und PGP AWS Transfer Family	21. Juni 2023
Authentifizierung AWS Transfer Family mit Azure Active Directory und AWS Lambda	15. Dezember 2022
Passen Sie Benachrichtigungen zur Dateizustellung mithilfe AWS Transfer Family verwalteter Workflows an	14. Oktober 2022
Aufbau einer Cloud-nativen Dateiübertragungslattform mithilfe von Workflows AWS Transfer Family	5. Januar 2022
Aktivierung der Self-Service-Schlüsselverwaltung für Benutzer mit A AWS Transfer Family und. AWS Lambda	17. Dezember 2021
Verbessern Sie die Datenzugriffskontrolle mit AWS Transfer Family Amazon S3	5. Oktober 2021

Titel und Link des Blogbeitrags	Datum
Verbessern Sie den Durchsatz für Dateiübertragungen mit Internetzugriff mithilfe von AWS Global Accelerator AWS Transfer Family Services	7. Juni 2021
Schutz AWS Transfer Family mit AWS Web Application Firewall und Amazon API Gateway	5. Mai 2021
Schutz AWS Transfer Family mit AWS Web Application Firewall und Amazon API Gateway	15. Januar 2021
AWS Transfer Family Unterstützung für Amazon Elastic File System	7. Januar 2021
Aktivieren Sie die Passwortauthentifizierung für die AWS Transfer Family Verwendung AWS Secrets Manager	5. November 2020
Zentralisieren Sie den Datenzugriff mit AWS Transfer Family und AWS Storage Gateway	22. Juni 2020
Verwenden Sie Amazon EFS for AWS Lambda in Ihren serverlosen Anwendungen	18. Juni 2020
Verwenden Sie die IP-Zulassungsliste, um Ihre AWS Transfer Family Server zu sichern	8. April 2020
Minimiere die Netzwerklatenz bei der AWS Übertragung SFTP von Servern	19. Februar 2020
Lift-and-Shift-Migration von SFTP Servern zu AWS	12. Februar 2020
Vereinfachen Sie Ihre AWS SFTP Struktur mit Chroot-Verzeichnissen und logischen Verzeichnissen	26. September 2019

Titel und Link des Blogbeitrags	Datum
Verwenden Sie Okta als Identitätsanbieter mit AWS Transfer Family	30. Mai 2019

Voraussetzungen

In den folgenden Abschnitten werden die Voraussetzungen beschrieben, die für die Nutzung des AWS Transfer Family Dienstes erforderlich sind. Sie müssen mindestens einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Bucket erstellen und über eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle Zugriff auf diesen Bucket gewähren. Die Rolle muss zudem eine Vertrauensstellung einrichten. Diese Vertrauensstellung ermöglicht es Transfer Family, die IAM Rolle für den Zugriff auf Ihren Bucket zu übernehmen, sodass er die Dateiübertragungsanfragen Ihrer Benutzer bearbeiten kann.

Themen

- [Unterstützte AWS Regionen, Endpunkte und Kontingente](#)
- [Melden Sie sich an für AWS](#)
- [Konfigurieren Sie den Speicher für die Verwendung mit AWS Transfer Family](#)
- [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#)

Unterstützte AWS Regionen, Endpunkte und Kontingente

Um programmgesteuert eine Verbindung zu einem AWS Dienst herzustellen, verwenden Sie einen Endpunkt. Der Endpunkt für Kunden in der Region USA Ost (Ohio) (us-east-2) ist beispielsweise `transfer.us-east-2.amazonaws.com`. Service Quotas, auch als Limits bezeichnet, sind die maximale Anzahl von Servicere Ressourcen oder -vorgängen für Ihr AWS-Konto. In diesem Handbuch finden Sie Kontingente in [AS2Kontingente](#) und [Kontingente für SFTP Konnektoren](#).

Weitere Informationen zu unterstützten AWS Regionen, Endpunkten und Servicekontingenten finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) im. Allgemeine Amazon Web Services-Referenz

Melden Sie sich an für AWS

Wenn Sie sich für Amazon Web Services (AWS) registrieren, wird Ihr AWS Konto automatisch für alle Dienste in angemeldet AWS, einschließlich AWS Transfer Family. Berechnet werden Ihnen aber nur die Services, die Sie nutzen.

Wenn Sie bereits ein AWS Konto haben, fahren Sie mit der nächsten Aufgabe fort. Wenn Sie kein AWS -Konto haben, führen Sie die folgenden Schritte zum Erstellen eines Kontos aus.

Wenn Sie noch kein Konto haben AWS-Konto, führen Sie die folgenden Schritte aus, um eines zu erstellen.

Um sich für eine anzumelden AWS-Konto

1. Öffnen Sie [https://portal.aws.amazon.com/billing/die Anmeldung](https://portal.aws.amazon.com/billing/die-Anmeldung).
2. Folgen Sie den Online-Anweisungen.

Bei der Anmeldung müssen Sie auch einen Telefonanruf entgegennehmen und einen Verifizierungscode über die Telefontasten eingeben.

Wenn Sie sich für eine anmelden AWS-Konto, Root-Benutzer des AWS-Kontos wird eine erstellt. Der Root-Benutzer hat Zugriff auf alle AWS-Services und Ressourcen des Kontos. Als bewährte Sicherheitsmethode weisen Sie einem [Administratorbenutzer Administratorzugriff](#) zu und verwenden Sie nur den Root-Benutzer, um [Aufgaben auszuführen, die Root-Benutzerzugriff](#) erfordern.

Informationen zur Preisgestaltung und zur Schätzung der Kosten für die Nutzung von Transfer Family finden Sie unter [AWS Transfer Family Preise](#). AWS -Preisrechner

Informationen zur AWS regionalen Verfügbarkeit finden Sie unter den [AWS Transfer Family Endpunkten und Kontingenten](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

Konfigurieren Sie den Speicher für die Verwendung mit AWS Transfer Family

In diesem Thema werden die Speicheroptionen beschrieben, die Sie zusammen verwenden können AWS Transfer Family. Sie können entweder Amazon S3 oder Amazon EFS als Speicher für Ihre Transfer Family Family-Server verwenden.

Inhalt

- [Einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren](#)
 - [Amazon S3 Access Points](#)
 - [HeadObject Verhalten von Amazon S3](#)
 - [Gewähren Sie die Möglichkeit, nur Dateien zu schreiben und aufzulisten](#)
 - [Große Anzahl von Null-Byte-Objekten verursacht Latenzprobleme](#)
- [Ein EFS Amazon-Dateisystem konfigurieren](#)

- [Besitz Amazon EFS Amazon-Dateien](#)
- [EFSAmazon-Benutzer für Transfer Family einrichten](#)
 - [Transfer Family Family-Benutzer auf Amazon konfigurieren EFS](#)
 - [Erstellen Sie einen EFS Amazon-Root-Benutzer](#)
- [Unterstützte EFS Amazon-Befehle](#)

Einen Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren

AWS Transfer Family greift auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket zu, um Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer zu bearbeiten. Daher müssen Sie im Rahmen der Einrichtung Ihres File-Transfer-Protokoll-fähigen Servers einen Amazon S3 S3-Bucket bereitstellen. Sie können einen vorhandenen Bucket verwenden oder einen neuen Bucket erstellen.

Note

Sie müssen keinen Server und keinen Amazon S3 S3-Bucket verwenden, die sich in derselben AWS Region befinden, aber wir empfehlen dies als bewährte Methode.

Wenn Sie Ihre Benutzer einrichten, weisen Sie ihnen jeweils eine IAM Rolle zu. Diese Rolle bestimmt die Zugriffsebene, die sie auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket haben.

Informationen zum Erstellen eines neuen Buckets finden Sie unter [Wie erstelle ich einen S3-Bucket?](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Note

Sie können Amazon S3 Object Lock verwenden, um zu verhindern, dass Objekte für einen bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte Zeit überschrieben werden. Dies funktioniert bei Transfer Family genauso wie bei anderen Diensten. Wenn ein Objekt existiert und geschützt ist, ist es nicht erlaubt, in diese Datei zu schreiben oder sie zu löschen. Weitere Informationen zu Amazon S3 Object Lock finden Sie unter [Verwenden von Amazon S3 Object Lock](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Amazon S3 Access Points

AWS Transfer Family unterstützt [Amazon S3 Access Points](#), eine Funktion von Amazon S3, mit der Sie den detaillierten Zugriff auf gemeinsam genutzte Datensätze einfach verwalten können. Sie können S3 Access Point-Aliase überall verwenden, wo Sie einen S3-Bucket-Namen verwenden. Sie können in Amazon S3 Hunderte von Access Points für Benutzer erstellen, die über unterschiedliche Berechtigungen für den Zugriff auf gemeinsam genutzte Daten in einem Amazon S3 S3-Bucket verfügen.

Beispielsweise können Sie Access Points verwenden, um drei verschiedenen Teams den Zugriff auf denselben gemeinsamen Datensatz zu ermöglichen, wobei ein Team Daten aus S3 lesen kann, ein zweites Team Daten in S3 schreiben kann und das dritte Team Daten aus S3 lesen, schreiben und löschen kann. Um eine detaillierte Zugriffskontrolle wie oben erwähnt zu implementieren, können Sie einen S3-Zugriffspunkt erstellen, der eine Richtlinie enthält, die verschiedenen Teams asymmetrischen Zugriff gewährt. Sie können S3-Zugriffspunkte mit Ihrem Transfer Family Family-Server verwenden, um eine differenzierte Zugriffskontrolle zu erreichen, ohne eine komplexe S3-Bucket-Richtlinie zu erstellen, die Hunderte von Anwendungsfällen umfasst. Weitere Informationen zur Verwendung von S3 Access Points mit einem Transfer Family Family-Server finden Sie im Blogbeitrag [Enhance data access control with AWS Transfer Family and Amazon S3](#).

Note

AWS Transfer Family unterstützt derzeit keine Amazon S3 Multi-Region Access Points.

HeadObject Verhalten von Amazon S3

Note

Wenn Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen oder aktualisieren, können Sie die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimieren, wodurch HeadObject Anrufe vermieden werden.

In Amazon S3 sind Buckets und Objekte die primären Ressourcen, in denen Objekte in Buckets gespeichert werden. Amazon S3 kann ein hierarchisches Dateisystem nachahmen, sich aber manchmal anders verhalten als ein typisches Dateisystem. Beispielsweise sind Verzeichnisse in Amazon S3 kein erstklassiges Konzept, sondern basieren stattdessen auf Objektschlüsseln. AWS

Transfer Family leitet einen Verzeichnispfad ab, indem der Schlüssel eines Objekts durch den Schrägstrich (/) geteilt wird, das letzte Element als Dateinamen behandelt und dann Dateinamen, die dasselbe Präfix haben, unter demselben Pfad gruppiert werden. Null-Byte-Objekte werden erstellt, um den Pfad eines Ordners darzustellen, wenn Sie mit `mkdir` oder mithilfe der Amazon S3 S3-Konsole ein leeres Verzeichnis erstellen. Der Schlüssel für diese Objekte endet mit einem abschließenden Schrägstrich. Diese Null-Byte-Objekte werden unter [Organisieren von Objekten in der Amazon S3 S3-Konsole mithilfe von Ordnern](#) im Amazon S3 S3-Benutzerhandbuch beschrieben.

Wenn Sie einen `ls` Befehl ausführen und einige Ergebnisse Amazon S3 S3-Null-Byte-Objekte sind (diese Objekte haben Schlüssel, die mit einem Schrägstrich enden), gibt Transfer Family eine `HeadObject` Anfrage für jedes dieser Objekte aus (Einzelheiten finden Sie [HeadObject](#) in der Amazon Simple Storage Service API Reference). Dies kann zu den folgenden Problemen führen, wenn Sie Amazon S3 als Speicher mit Transfer Family verwenden.

Gewähren Sie die Möglichkeit, nur Dateien zu schreiben und aufzulisten

In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise nur Schreibzugriff auf Ihre Amazon S3 S3-Objekte anbieten. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise Zugriff auf Schreib- (oder Upload) und Auflisten von Objekten in einem Bucket gewähren, nicht jedoch auf Objekte zum Lesen (Herunterladen). Um `mkdir` Befehle mithilfe von Dateiübertragungsclients ausführen zu können, benötigen Sie Amazon S3 `ListObjects` und die `PutObject` entsprechenden Berechtigungen. Wenn Transfer Family jedoch einen `HeadObject` Aufruf tätigen muss, um Dateien zu schreiben oder aufzulisten, schlägt der Aufruf mit der Fehlermeldung Zugriff verweigert fehl, da für diesen Aufruf die `GetObject` entsprechende Genehmigung erforderlich ist.

Note

Wenn Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen oder aktualisieren, können Sie die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimieren, wodurch `HeadObject` Anrufe vermieden werden.

In diesem Fall können Sie Zugriff gewähren, indem Sie eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinienbedingung hinzufügen, die die `GetObject` Berechtigung nur für Objekte hinzufügt, die mit einem Schrägstrich (/) enden. Diese Bedingung verhindert das `GetObject` Aufrufen von Dateien (sodass sie nicht gelesen werden können), ermöglicht es dem Benutzer jedoch, Ordner aufzulisten und zu durchsuchen. Die folgende Beispielrichtlinie bietet nur Schreib- und Listenzugriff

auf Ihre Amazon S3 S3-Buckets. Um diese Richtlinie zu verwenden, *DOC-EXAMPLE-BUCKET* ersetzen Sie sie durch den Namen Ihres Buckets.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListing",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    },
    {
      "Sid": "AllowReadWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "DenyIfNotFolder",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "NotResource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

Diese Richtlinie erlaubt es Benutzern nicht, Dateien anzuhängen. Mit anderen Worten, ein Benutzer, dem diese Richtlinie zugewiesen wurde, kann keine Dateien öffnen, um ihnen

Inhalte hinzuzufügen oder sie zu ändern. Wenn Ihr Anwendungsfall außerdem vor dem Hochladen einer Datei einen `HeadObject` Aufruf erfordert, funktioniert diese Richtlinie nicht für Sie.

Große Anzahl von Null-Byte-Objekten verursacht Latenzprobleme

Wenn Ihre Amazon S3 S3-Buckets eine große Anzahl dieser Null-Byte-Objekte enthalten, gibt Transfer Family viele `HeadObject` Aufrufe aus, was zu Verzögerungen bei der Verarbeitung führen kann.

Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht darin, alle Ihre Null-Byte-Objekte zu löschen. Beachten Sie Folgendes:

- Leere Verzeichnisse werden nicht mehr existieren. Verzeichnisse existieren nur, weil ihre Namen im Schlüssel eines Objekts stehen.
- Hindert jemanden nicht daran, erneut anzurufen `mkdir` und Dinge kaputt zu machen. Sie könnten dies mildern, indem Sie eine Richtlinie erstellen, die die Erstellung von Verzeichnissen verhindert.
- In einigen Szenarien werden diese 0-Byte-Objekte verwendet. Sie haben beispielsweise eine Struktur wie `/inboxes/customer1000` und das Posteingangsverzeichnis wird täglich gereinigt.

Eine andere mögliche Lösung besteht darin, die Anzahl der sichtbaren Objekte durch eine Richtlinienbedingung zu begrenzen, um die Anzahl der Aufrufe zu reduzieren. `HeadObject` Damit dies eine praktikable Lösung ist, müssen Sie akzeptieren, dass Sie möglicherweise nur eine begrenzte Anzahl all Ihrer Unterverzeichnisse anzeigen können.

Ein EFS Amazon-Dateisystem konfigurieren

AWS Transfer Family greift auf Amazon Elastic File System (AmazonEFS) zu, um die Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer zu bearbeiten. Daher müssen Sie im Rahmen der Einrichtung Ihres EFS File-Transfer-Protokoll-fähigen Servers ein Amazon-Dateisystem bereitstellen. Sie können ein vorhandenes Dateisystem verwenden oder ein neues erstellen.

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie einen Transfer Family Family-Server und ein EFS Amazon-Dateisystem verwenden, müssen sich der Server und das Dateisystem im selben System befinden AWS-Region.

- Der Server und das Dateisystem müssen sich nicht im selben Konto befinden. Wenn sich der Server und das Dateisystem nicht in demselben Konto befinden, muss die Dateisystemrichtlinie der Benutzerrolle eine ausdrückliche Genehmigung erteilen.

Informationen zum Einrichten mehrerer Konten finden Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch unter [Verwaltung der AWS Konten in Ihrer Organisation](#).

- Wenn Sie Ihre Benutzer einrichten, weisen Sie ihnen jeweils eine IAM Rolle zu. Diese Rolle bestimmt die Zugriffsebene, die sie auf Ihr EFS Amazon-Dateisystem haben.
- Einzelheiten zum Mounten eines EFS Amazon-Dateisystems finden Sie unter [EFSAmazon-Dateisysteme mounten](#).

Weitere Informationen zur EFS Zusammenarbeit mit AWS Transfer Family Amazon finden Sie unter [Verwenden für AWS Transfer Family den Zugriff auf Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch.

Besitz Amazon EFS Amazon-Dateien

Amazon EFS verwendet das Dateiberechtigungsmodell Portable Operating System Interface (POSIX), um den Dateibesitz darzustellen.

In POSIX werden Benutzer im System in drei verschiedene Berechtigungsklassen eingeteilt: Wenn Sie einem Benutzer den Zugriff auf Dateien ermöglichen, die in einem EFS Amazon-Dateisystem gespeichert sind AWS Transfer Family, müssen Sie ihm ein „POSIXProfil“ zuweisen. Dieses Profil wird verwendet, um ihren Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse im EFS Amazon-Dateisystem zu bestimmen.

- Benutzer (u): Besitzer der Datei oder des Verzeichnisses. Normalerweise ist der Ersteller einer Datei oder eines Verzeichnisses auch der Eigentümer.
- Gruppe (g): Gruppe von Benutzern, die identischen Zugriff auf Dateien und Verzeichnisse benötigen, die sie gemeinsam nutzen.
- Andere (o): Alle anderen Benutzer, die Zugriff auf das System haben, mit Ausnahme des Besitzers und der Gruppenmitglieder. Diese Berechtigungsklasse wird auch als „Öffentlich“ bezeichnet.

Im POSIX Berechtigungsmodell ist jedes Dateisystemobjekt (Dateien, Verzeichnisse, symbolische Links, Named Pipes und Sockets) mit den zuvor genannten drei Berechtigungssätzen verknüpft. EFSAmazon-Objekten ist ein Modus im UNIX-Stil zugeordnet. Dieser Moduswert definiert die Berechtigungen zum Ausführen von Aktionen für dieses Objekt.

Darüber hinaus werden auf Systemen im UNIX-Stil Benutzer und Gruppen numerischen Identifikatoren zugeordnet, die Amazon EFS verwendet, um den Dateibesitz darzustellen. Für Amazon EFS gehören Objekte einem einzelnen Eigentümer und einer einzelnen Gruppe. Amazon EFS verwendet die zugeordnete ZahlIDs, um Berechtigungen zu überprüfen, wenn ein Benutzer versucht, auf ein Dateisystemobjekt zuzugreifen.

EFS Amazon-Benutzer für Transfer Family einrichten

Bevor Sie Ihre EFS Amazon-Benutzer einrichten, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen:

- Sie können Benutzer erstellen und ihre Home-Ordner in Amazon einrichten EFS. Details dazu finden Sie unter [Transfer Family Family-Benutzer auf Amazon konfigurieren EFS](#).
- Wenn Sie mit dem Hinzufügen eines Root-Benutzers vertraut sind, können Sie das tun [Erstellen Sie einen EFS Amazon-Root-Benutzer](#).

Note

Transfer Family Family-Server unterstützen keine Amazon EFS Access Points zum Einstellen von POSIX Berechtigungen. Die POSIX Benutzerprofile von Transfer Family (im vorherigen Abschnitt beschrieben) bieten die Möglichkeit, POSIX Berechtigungen festzulegen. Diese Berechtigungen werden auf Benutzerebene für einen detaillierten Zugriff auf der Grundlage von UIDGID, und sekundär GIDs festgelegt.

Transfer Family Family-Benutzer auf Amazon konfigurieren EFS

Transfer Family ordnet die Benutzer den zu, die noch UID/GID and directories you specify. If the UID/GID/directories nicht in vorhanden sind EFS, dann sollten Sie sie erstellen, bevor Sie sie in Transfer einem Benutzer zuweisen. Die Einzelheiten zum Erstellen von EFS Amazon-Benutzern werden unter [Arbeiten mit Benutzern, Gruppen und Berechtigungen auf Netzwerkdateisystemebene \(NFS\)](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch beschrieben.

Schritte zum Einrichten von EFS Amazon-Benutzern in Transfer Family

1. Ordnen Sie mithilfe der [PosixProfile](#) Felder das EFS UID und GID für Ihren Benutzer in Transfer Family zu.
2. Wenn Sie möchten, dass der Benutzer bei der Anmeldung in einem bestimmten Ordner startet, können Sie das EFS Verzeichnis unter dem [HomeDirectory](#) Feld angeben.

Sie können den Prozess automatisieren, indem Sie eine CloudWatch Regel und eine Lambda-Funktion verwenden. Ein Beispiel für eine Lambda-Funktion, die mit interagiert EFS, finden Sie unter [Verwenden von Amazon EFS for AWS Lambda in Ihren serverlosen Anwendungen](#).

Darüber hinaus können Sie logische Verzeichnisse für Ihre Transfer Family Family-Benutzer konfigurieren. Einzelheiten finden Sie im [Logische Verzeichnisse für Amazon konfigurieren EFS](#) Abschnitt des [Verwendung logischer Verzeichnisse zur Vereinfachung Ihrer Transfer Family Family-Verzeichnisstrukturen](#) Themas.

Erstellen Sie einen EFS Amazon-Root-Benutzer

Wenn es in Ihrer Organisation für Sie angenehm ist, den Root-Benutzerzugriff über SFTP/FTP für die Konfiguration Ihrer Benutzer zu aktivieren, können Sie einen Benutzer erstellen, der 0 ist UID und GID ist (Root-Benutzer), und dann diesen Root-Benutzer verwenden, um Ordner zu erstellen und den übrigen Benutzern POSIX ID-Besitzer zuzuweisen. Der Vorteil dieser Option besteht darin, dass das EFS Amazon-Dateisystem nicht bereitgestellt werden muss.

Führen Sie die unter beschriebenen Schritte aus und geben Sie sowohl für die Benutzer-ID als auch für die Gruppen-ID 0 (Null) ein. [Hinzufügen von Benutzern, die vom EFS Amazon Service verwaltet werden](#)

Unterstützte EFS Amazon-Befehle

Die folgenden Befehle werden für Amazon EFS for unterstützt AWS Transfer Family.

- `cd`
- `ls/dir`
- `pwd`
- `put`
- `get`
- `rename`
- `chown`: Nur Root-Benutzer (d. h. Benutzer mit uid=0) können den Besitz und die Berechtigungen von Dateien und Verzeichnissen ändern.
- `chmod`: Nur Root kann den Besitz und die Berechtigungen von Dateien und Verzeichnissen ändern.
- `chgrp`: Wird entweder für Root-Benutzer oder für den Eigentümer der Datei unterstützt, der die Gruppe einer Datei nur in eine seiner sekundären Gruppen ändern kann.
- `ln -s/symlink`

- `mkdir`
- `rm/delete`
- `rmdir`
- `chmtime`

Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie

In diesem Thema werden die Arten von Richtlinien und Rollen beschrieben, die zusammen verwendet werden können AWS Transfer Family, und der Prozess der Erstellung einer Benutzerrolle wird beschrieben. Außerdem wird beschrieben, wie Sitzungsrichtlinien funktionieren, und es wird ein Beispiel für eine Benutzerrolle bereitgestellt.

AWS Transfer Family verwendet die folgenden Rollentypen:

- **Benutzerrolle** — Ermöglicht dienstverwalteten Benutzern den Zugriff auf die erforderlichen Transfer Family Family-Ressourcen. AWS Transfer Family nimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family Family-Benutzers anARN.
- **Zugriffsrolle** — Ermöglicht den Zugriff nur auf die Amazon S3 S3-Dateien, die übertragen werden. Für eingehende AS2 Übertragungen verwendet die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für die Vereinbarung. Für ausgehende AS2 Übertragungen verwendet die Zugriffsrolle den ARN für den Connector.
- **Aufrufrolle** — Zur Verwendung mit Amazon API Gateway als benutzerdefiniertem Identitätsanbieter des Servers. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family Family-ServersARN.
- **Rolle „Protokollierung“** — Wird verwendet, um Einträge bei Amazon zu protokollieren CloudWatch. Transfer Family verwendet diese Rolle, um Erfolgs- und Fehlschlagsdetails sowie Informationen zu Dateiübertragungen zu protokollieren. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family Family-ServersARN. Für ausgehende AS2 Übertragungen verwendet die Protokollierungsrolle den ConnectorARN.
- **Ausführungsrolle** — Ermöglicht es einem Transfer Family Family-Benutzer, Workflows aufzurufen und zu starten. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Rahmen eines Workflows zum Transfer FamilyARN.

Zusätzlich zu diesen Rollen können Sie auch Sitzungsrichtlinien verwenden. Eine Sitzungsrichtlinie wird verwendet, um den Zugriff bei Bedarf einzuschränken. Beachten Sie, dass es sich bei diesen

Richtlinien um eigenständige Richtlinien handelt, d. h., Sie fügen diese Richtlinien keiner Rolle hinzu. Stattdessen fügen Sie einem Transfer Family Family-Benutzer direkt eine Sitzungsrichtlinie hinzu.

Note

Wenn Sie einen vom Dienst verwalteten Transfer Family Family-Benutzer erstellen, können Sie die Option Richtlinie automatisch auf Basis des Basisordners generieren auswählen. Dies ist eine nützliche Tastenkombination, wenn Sie den Benutzerzugriff auf ihre eigenen Ordner einschränken möchten. Einzelheiten zu Sitzungsrichtlinien und ein Beispiel finden Sie auch unter [So funktionieren Sitzungsrichtlinien](#). Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien finden Sie auch unter [Sitzungsrichtlinien](#) im IAMBenutzerhandbuch.

Themen

- [Eine Benutzerrolle erstellen](#)
- [So funktionieren Sitzungsrichtlinien](#)
- [Beispiel für eine Lese-/Schreibzugriffsrichtlinie](#)

Eine Benutzerrolle erstellen

Wenn Sie einen Benutzer erstellen, treffen Sie eine Reihe von Entscheidungen über den Benutzerzugriff. Zu diesen Entscheidungen gehört, auf welche Amazon S3 S3-Buckets oder EFS Amazon-Dateisysteme der Benutzer zugreifen kann, auf welche Teile jedes Amazon S3-Buckets und auf welche Dateien im Dateisystem zugegriffen werden kann und welche Berechtigungen der Benutzer hat (z. B. PUT oder GET).

Um den Zugriff festzulegen, erstellen Sie eine identitätsbasierte AWS Identity and Access Management (IAM) Richtlinie und Rolle, die diese Zugriffsinformationen bereitstellen. Im Rahmen dieses Prozesses gewähren Sie Ihrem Benutzer Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket oder das EFS Amazon-Dateisystem, das das Ziel oder die Quelle für Dateioperationen ist. Die folgenden grundlegenden Schritte, die im Weiteren detailliert erläutert werden, skizzieren das Verfahren:

Eine Benutzerrolle erstellen

1. Erstellen Sie eine IAM Richtlinie für AWS Transfer Family. Dies wird unter beschrieben [Um eine IAM Richtlinie zu erstellen für AWS Transfer Family](#).

2. Erstellen Sie eine IAM Rolle und hängen Sie die neue IAM Richtlinie an. Ein Beispiel finden Sie unter [Beispiel für eine Lese-/Schreibzugriffsrichtlinie](#).
3. Stellen Sie eine Vertrauensbeziehung zwischen AWS Transfer Family und der IAM Rolle her. Dies wird unter beschrieben [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

In den folgenden Verfahren wird beschrieben, wie eine IAM Richtlinie und eine Rolle erstellt werden.

Um eine IAM Richtlinie zu erstellen für AWS Transfer Family

1. Öffnen Sie die IAM Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Policies (Richtlinien) und dann Create policy (Richtlinie erstellen).
3. Wählen Sie auf der Seite „Richtlinie erstellen JSON“ die Registerkarte aus.
4. Ersetzen Sie im daraufhin angezeigten Editor den Inhalt des Editors durch die IAM Richtlinie, die Sie der IAM Rolle zuordnen möchten.

Sie können Lese-/Schreibzugriff gewähren oder Benutzern den Zugriff auf ihr Home-Verzeichnis einschränken. Weitere Informationen finden Sie unter [Beispiel für eine Lese-/Schreibzugriffsrichtlinie](#).

5. Wählen Sie Richtlinie überprüfen aus, geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für Ihre Richtlinie ein und wählen Sie dann Richtlinie erstellen aus.

Als Nächstes erstellen Sie eine IAM Rolle und fügen ihr die neue IAM Richtlinie hinzu.

Um eine IAM Rolle zu erstellen für AWS Transfer Family

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Roles (Rollen) und dann Create role (Rolle erstellen).

Vergewissern Sie sich, dass auf der Seite Rolle erstellen der AWS Dienst ausgewählt ist.

2. Wählen Sie in der Service-Liste Transfer (Übertragung) und dann Next: Permissions (Weiter: Berechtigungen) aus. Dadurch wird eine Vertrauensbeziehung zwischen AWS Transfer Family und hergestellt AWS.
3. Suchen Sie im Abschnitt Berechtigungsrichtlinien anhängen nach der Richtlinie, die Sie gerade erstellt haben, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Weiter: Tags.
4. (Optional) Geben Sie einen Schlüssel und einen Wert für ein Tag ein und wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus.

5. Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) einen Namen und eine Beschreibung für die neue Rolle ein und wählen Sie dann Create role (Rolle erstellen) aus.

Als Nächstes richten Sie eine Vertrauensbeziehung zwischen AWS Transfer Family und ein AWS.

So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her

 Note

In unseren Beispielen verwenden wir `ArnLike` sowohl als auch `ArnEquals`. Sie sind funktionell identisch, weshalb Sie beide verwenden können, wenn Sie Ihre Richtlinien erstellen. Die Dokumentation Transfer Family verwendet `ArnLike`, wenn die Bedingung ein Platzhalterzeichen enthält, und `ArnEquals` um eine exakte Übereinstimmungsbedingung anzugeben.

1. Wählen Sie in der IAM Konsole die Rolle aus, die Sie gerade erstellt haben.
2. Wählen Sie auf der Seite Summary (Übersicht) die Option Trust relationships (Vertrauensbeziehungen) und anschließend Edit trust relationship (Vertrauensbeziehung bearbeiten) aus.
3. Stellen Sie im Editor „Vertrauensverhältnis bearbeiten“ sicher, dass der Dienst aktiviert ist `transfer.amazonaws.com`. Die Zugriffsrichtlinie wird im Folgenden dargestellt.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Wir empfehlen Ihnen, die Tasten `aws:SourceAccount` und `aws:SourceArn` Condition zu verwenden, um sich vor dem Problem mit dem verwirrten Stellvertreter zu schützen.

Das Quellkonto ist der Eigentümer des Servers und die Quelle ARN ist das Konto ARN des Benutzers. Beispielsweise:

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account_id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account_id:user/*"
  }
}
```

Sie können die ArnLike Bedingung auch verwenden, wenn Sie die Einschränkung auf einen bestimmten Server statt auf einen beliebigen Server im Benutzerkonto vornehmen möchten. Beispielsweise:

```
"Condition": {
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/*"
  }
}
```

 Note

Ersetzen Sie in den obigen Beispielen jeden *user input placeholder* mit Ihren eigenen Informationen.

Einzelheiten zum Problem mit dem verwirrten Stellvertreter und weitere Beispiele finden Sie unter [Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention](#).

4. Wählen Sie „Vertrauensrichtlinie aktualisieren“, um die Zugriffsrichtlinie zu aktualisieren.

Sie haben jetzt eine IAM Rolle erstellt, mit der AWS Transfer Family Sie AWS Dienste in Ihrem Namen anrufen können. Sie haben der Rolle die IAM Richtlinie angehängt, die Sie erstellt haben, um Ihrem Benutzer Zugriff zu gewähren. In diesem [Erste Schritte mit AWS Transfer Family Serverendpunkten](#) Abschnitt werden diese Rolle und Richtlinie Ihrem oder Ihren Benutzern zugewiesen.


Informationen finden Sie auch unter:

- Weitere allgemeine Informationen zu IAM Rollen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen für einen AWS Dienst](#).
- Weitere Informationen zu identitätsbasierten Richtlinien für Amazon S3-Ressourcen finden Sie unter [Identitäts- und Zugriffsmanagement in Amazon S3](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.
- Weitere Informationen zu identitätsbasierten Richtlinien für EFS Amazon-Ressourcen finden Sie unter [Verwendung IAM zur Steuerung des Dateisystem-Datenzugriffs](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch.

So funktionieren Sitzungsrichtlinien

Wenn ein Administrator eine Rolle erstellt, umfasst die Rolle häufig umfassende Berechtigungen, die mehrere Anwendungsfälle oder Teammitglieder abdecken. Wenn ein Administrator eine [Konsole](#) konfiguriert, kann er mithilfe einer Sitzungsrichtlinie die Berechtigungen für die daraus resultierende Sitzung reduzieren. Wenn Sie beispielsweise eine Rolle mit [Lese-/Schreibzugriff](#) erstellen, können Sie eine einrichten, die den Benutzerzugriff nur auf ihre Home-Verzeichnisse beschränkt.

Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie programmgesteuert eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen Benutzer erstellen. Sitzungsrichtlinien sind nützlich, um Benutzer zu sperren, sodass sie nur Zugriff auf Bereiche Ihres Buckets haben, in denen Objektpräfixe ihren Benutzernamen enthalten. Das folgende Diagramm zeigt, dass die Berechtigungen der Sitzungsrichtlinie die Schnittmenge der Sitzungsrichtlinien und der ressourcenbasierten Richtlinien sowie die Schnittmenge der Sitzungsrichtlinien und identitätsbasierten Richtlinien bilden.



Weitere Informationen finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#) im Benutzerhandbuch. IAM

In AWS Transfer Family, eine Sitzungsrichtlinie wird nur unterstützt, wenn Sie zu oder von Amazon S3 übertragen. Die folgende Beispielrichtlinie ist eine Sitzungsrichtlinie, die den Zugriff von Benutzern nur auf ihre home Verzeichnisse beschränkt. Beachten Sie Folgendes:

- Die PutObjectACL Anweisungen GetObjectACL und sind nur erforderlich, wenn Sie den kontenübergreifenden Zugriff aktivieren müssen. Das heißt, Ihr Transfer Family Family-Server muss auf einen Bucket in einem anderen Konto zugreifen.
- Die maximale Länge einer Sitzungsrichtlinie beträgt 2048 Zeichen. Weitere Informationen finden Sie in der APIReferenz unter dem [Richtlinienanforderungsparameter](#) für die CreateUser Aktion.
- Wenn Ihr Amazon S3 S3-Bucket mit AWS Key Management Service (AWS KMS) verschlüsselt ist, müssen Sie in Ihrer Richtlinie zusätzliche Berechtigungen angeben. Details hierzu finden Sie unter [Datenverschlüsselung in Amazon S3](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}"
        ],
        "Condition": {
            "StringLike": {
                "s3:prefix": [
                    "${transfer:HomeFolder}/*",
                    "${transfer:HomeFolder}"
                ]
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "HomeDirObjectAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:DeleteObjectVersion",
            "s3:GetObjectVersion",
            "s3:GetObjectACL",
            "s3:PutObjectACL"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}/*"
    }
]
}

```

Note

Im obigen Richtlinienbeispiel wird davon ausgegangen, dass die Home-Verzeichnisse der Benutzer so eingestellt sind, dass sie einen abschließenden Schrägstrich enthalten, um anzuzeigen, dass es sich um ein Verzeichnis handelt. Wenn Sie dagegen das eines Benutzers HomeDirectory ohne den abschließenden Schrägstrich angeben, sollten Sie es als Teil Ihrer Richtlinie einbeziehen.

Beachten Sie in der vorherigen Beispielrichtlinie die Verwendung der `transfer:HomeFolder` `transfer:HomeDirectory` Richtlinienparameter `transfer:HomeBucket`, und. Diese Parameter

werden für den festgelegt `HomeDirectory`, der für den Benutzer konfiguriert ist, wie unter [HomeDirectory](#) und beschrieben [Implementieren Sie Ihre API Gateway-Methode](#). Diese Parameter haben die folgenden Definitionen:

- Der `transfer:HomeBucket` Parameter wird durch die erste Komponente von `ersetztHomeDirectory`.
- Der `transfer:HomeFolder` Parameter wird durch die verbleibenden Teile des `HomeDirectory` Parameters ersetzt.
- Für den `transfer:HomeDirectory` Parameter wurde der führende Schrägstrich (/) entfernt, sodass er als Teil eines S3-Amazon-Ressourcennamens (ARN) in einer Resource Anweisung verwendet werden kann.

 Note

Wenn Sie logische Verzeichnisse verwenden, also das Verzeichnis des `homeDirectoryType` Benutzers, werden LOGICAL diese Richtlinienparameter (`HomeBucketHomeDirectory`, und `HomeFolder`) nicht unterstützt.

Nehmen wir beispielsweise an, dass der `HomeDirectory` Parameter, der für den Transfer Family Family-Benutzer konfiguriert ist `/home/bob/amazon/stuff/`,

- `transfer:HomeBucket` ist auf eingestellt `/home`.
- `transfer:HomeFolder` ist auf gesetzt `/bob/amazon/stuff/`.
- `transfer:HomeDirectory` wird `home/bob/amazon/stuff/`.

Die erste "Sid" ermöglicht es dem Benutzer, alle Verzeichnisse aufzulisten, beginnend mit `/home/bob/amazon/stuff/`.

Die zweite "Sid" schränkt den get Zugriff des Benutzers put auf denselben Pfad ein, `/home/bob/amazon/stuff/`.

Beispiel für eine Lese-/Schreibzugriffsrichtlinie

Lese-/Schreibzugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket gewähren

Die folgende Beispielrichtlinie für AWS Transfer Family gewährt Lese-/Schreibzugriff auf Objekte in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket.

Beachten Sie Folgendes:

- Ersetzen **DOC-EXAMPLE-BUCKET** mit dem Namen Ihres Amazon S3 S3-Buckets.
- Die PutObjectACL Kontoauszüge GetObjectACL und sind nur erforderlich, wenn Sie den kontoübergreifenden Zugriff aktivieren müssen. Das heißt, Ihr Transfer Family Family-Server muss auf einen Bucket in einem anderen Konto zugreifen.
- Die DeleteObjectVersion Anweisungen GetObjectVersion und sind nur erforderlich, wenn die Versionierung für den Amazon S3 S3-Bucket aktiviert ist, auf den zugegriffen wird.

 Note

Wenn Sie jemals die Versionierung für Ihren Bucket aktiviert haben, benötigen Sie diese Berechtigungen, da Sie die Versionierung in Amazon S3 nur aussetzen und nicht vollständig ausschalten können. Weitere Informationen finden Sie unter Buckets [ohne Version, mit aktivierter Versionsverwaltung und Sperrung der Versionierung](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
```

```

        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
}
]
}

```

Dateisystemzugriff auf Dateien im EFS Amazon-Dateisystem gewähren

Note

Zusätzlich zur Richtlinie müssen Sie auch sicherstellen, dass Ihre POSIX Dateiberechtigungen den entsprechenden Zugriff gewähren. Weitere Informationen finden Sie unter [Arbeiten mit Benutzern, Gruppen und Berechtigungen auf Netzwerk-Dateisebene \(NFS\)](#) im Amazon Elastic File System-Benutzerhandbuch.

Die folgende Beispielrichtlinie gewährt Root-Dateisystemzugriff auf Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem.

Note

Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen *region* mit Ihrer Region *account-id* mit dem Konto, in dem sich die Datei befindet, und *file-system-id* mit der ID Ihres Amazon Elastic File System (AmazonEFS).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RootFileSystemAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticfilesystem:ClientRootAccess",

```

```

        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite"
    ],
    "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-
system-id"
    }
]
}

```

Die folgende Beispielrichtlinie gewährt Benutzerdateisystemzugriff auf Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UserFileSystemAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "elasticfilesystem:ClientMount",
        "elasticfilesystem:ClientWrite"
      ],
      "Resource": "arn:aws:elasticfilesystem:region:account-id:file-system/file-
system-id"
    }
  ]
}

```

Tutorials zur Transfer Family

Das AWS Transfer Family Benutzerhandbuch bietet detaillierte Anleitungen für verschiedene Anwendungsfälle.

- [Erste Schritte mit AWS Transfer Family Serverendpunkten](#): Dieses Tutorial führt Sie durch die Erstellung eines SFTP Transfer Family Family-Servers und eines vom Service verwalteten Benutzers und zeigt dann, wie Sie eine Datei mithilfe eines Clients übertragen.
- [SFTPKonnektoren einrichten und verwenden](#): Dieses Tutorial zeigt, wie Sie einen SFTP Connector einrichten und dann Dateien zwischen Amazon S3 S3-Speicher und einem SFTP Server übertragen.
- [Einrichtung einer Amazon API Gateway-Methode als benutzerdefinierter Identitätsanbieter](#): Dieses Tutorial zeigt, wie Sie eine Amazon API Gateway-Methode einrichten und sie als benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden, um Dateien auf einen AWS Transfer Family Server hochzuladen.
- [Einen verwalteten Workflow zum Entschlüsseln einer Datei einrichten](#): Dieses Tutorial zeigt, wie Sie einen verwalteten Workflow einrichten, der einen Entschlüsselungsschritt enthält, und wie Sie eine verschlüsselte Datei in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen und dann die entschlüsselte Datei anzeigen.
- [Eine AS2 Konfiguration einrichten](#): In diesem Tutorial werden die Schritte beschrieben, die zur Konfiguration eines AS2 Transfer Family Family-Servers erforderlich sind. Es gibt Anweisungen zum Importieren von Zertifikaten, zum Erstellen von Profilen und Vereinbarungen, zum optionalen Erstellen eines AS2 Connectors und zum anschließenden Testen der Konfiguration.

Themen

- [Erste Schritte mit AWS Transfer Family Serverendpunkten](#)
- [Einen verwalteten Workflow zum Entschlüsseln einer Datei einrichten](#)
- [SFTPKonnektoren einrichten und verwenden](#)
- [Einrichtung einer Amazon API Gateway-Methode als benutzerdefinierter Identitätsanbieter](#)
- [Eine AS2 Konfiguration einrichten](#)

Erste Schritte mit AWS Transfer Family Serverendpunkten

Verwenden Sie dieses Tutorial, um mit AWS Transfer Family (Transfer Family) zu beginnen. Sie erfahren, wie Sie mithilfe von Amazon S3 S3-Speicher einen SFTP -fähigen Server mit öffentlich zugänglichem Endpunkt erstellen, einen Benutzer mit service-verwalteter Authentifizierung hinzufügen und eine Datei mit Cyberduck übertragen.

Themen

- [Voraussetzungen](#)
- [Schritt 1: Melden Sie sich bei der AWS Transfer Family -Konsole an](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#)
- [Schritt 3: Fügen Sie einen vom Service verwalteten Benutzer hinzu](#)
- [Schritt 4: Eine Datei mit einem Client übertragen](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen unter erfüllen. [Voraussetzungen](#)
Im Rahmen dieser Einrichtung erstellen Sie einen Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) - Bucket und eine AWS Identity and Access Management (IAM) Benutzerrolle.

Es sind Berechtigungen für die Verwendung der AWS Transfer Family Konsole erforderlich, und es sind Berechtigungen für die Konfiguration anderer AWS Dienste erforderlich, die Transfer Family verwendet, wie Amazon Simple Storage Service AWS Certificate Manager, Amazon Elastic File System und Amazon Route 53. Beispielsweise FullAccess gewährt AmazonS3 Benutzern, die Dateien in und aus AWS Transfer Family übertragen, Berechtigungen zur Einrichtung und Verwendung eines Amazon S3 S3-Buckets. Einige der Berechtigungen in dieser Richtlinie sind erforderlich, um Amazon S3 S3-Buckets zu erstellen.

Um die Transfer Family Family-Konsole verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:

- AWSTransferConsoleFullAccessgewährt Ihrem SFTP Benutzer Berechtigungen zum Erstellen von Transfer Family Family-Ressourcen.
- IAMFullAccess(oder speziell eine Richtlinie, die die Erstellung von IAM Rollen ermöglicht) ist nur erforderlich, wenn Sie möchten, dass Transfer Family automatisch eine Protokollierungsrolle für Ihren Server in Amazon CloudWatch Logs oder eine Benutzerrolle für einen Benutzer erstellt, der sich bei einem Server anmeldet.

- Um VPC Servertypen zu erstellen und zu löschen, müssen Sie Ihrer Richtlinie die Aktionen `ec2:CreateVpcEndpoint` und `ec2:DeleteVpcEndpoints` hinzufügen.

Note

Die AmazonS3 FullAccess und die IAMFullAccessRichtlinien selbst werden für die allgemeine Verwendung von nicht benötigt. AWS Transfer Family Sie werden hier vorgestellt, um auf einfache Weise sicherzustellen, dass alle von Ihnen benötigten Berechtigungen abgedeckt sind. Darüber hinaus handelt AWS es sich um verwaltete Richtlinien, bei denen es sich um Standardrichtlinien handelt, die allen AWS Kunden zur Verfügung stehen. Sie können die einzelnen Berechtigungen in diesen Richtlinien einsehen und festlegen, welche Mindestberechtigungen Sie für Ihre Zwecke benötigen.

Schritt 1: Melden Sie sich bei der AWS Transfer Family -Konsole an

Um sich bei Transfer Family anzumelden

1. Melden Sie sich bei an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Geben Sie als Konto-ID oder Alias die ID für Ihr Konto ein AWS-Konto.
3. Geben Sie als IAMBenutzername den Namen der Benutzerrolle ein, die Sie für Transfer Family erstellt haben.
4. Geben Sie unter Passwort Ihr AWS Kontopasswort ein.
5. Klicken Sie auf Sign in.

Schritt 2: Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) ist ein Netzwerkprotokoll, das für die sichere Übertragung von Daten über das Internet verwendet wird. Das Protokoll unterstützt die volle Sicherheits- und Authentifizierungsfunktionalität von SSH. Es wird häufig für den Austausch von Daten, einschließlich sensibler Informationen, zwischen Geschäftspartnern in einer Vielzahl von Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Werbung verwendet.

Um einen SFTP -fähigen Server zu erstellen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Server und dann Server erstellen aus.
2. Wählen Sie unter Protokolle auswählen SFTP die Option aus und klicken Sie dann auf Weiter.
3. Wählen Sie unter Wählen Sie einen Identitätsanbieter die Option Service managed to storage user identities and keys in Transfer Family aus, und klicken Sie dann auf Weiter.
4. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie als Endpunkttyp den Typ Öffentlich zugänglicher Endpunkt aus.
 - b. Wählen Sie für Benutzerdefinierter Hostname die Option Keine aus.
 - c. Wählen Sie Weiter.
5. Wählen Sie unter Domain auswählen die Option Amazon S3 aus.
6. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie für die CloudWatch Protokollierung Neue Rolle erstellen aus, damit Transfer Family die IAM Rolle automatisch erstellen kann, sofern Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer neuen Rolle verfügen. Die IAM Rolle, die erstellt wird, wird aufgerufen `AWSTransferLoggingAccess`.
 - b. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind. Die Standard-Sicherheitsrichtlinie ist `TransferSecurityPolicy-2020-06`.
 - c. Wählen Sie Weiter.
7. Wählen Sie unter Überprüfen und erstellen die Option Server erstellen aus. Sie werden zur Seite Server weitergeleitet.

Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Zu diesem Zeitpunkt kann Ihr Server Dateioperationen ausführen, aber Sie müssen zuerst einen Benutzer erstellen.

Schritt 3: Fügen Sie einen vom Service verwalteten Benutzer hinzu

Um einen Benutzer zum SFTP -fähigen Server hinzuzufügen

1. Aktivieren Sie auf der Seite Server das Kontrollkästchen des Servers, zu dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.

3. Geben Sie im Abschnitt Benutzerkonfiguration für Benutzernamen den Benutzernamen ein. Dieser Benutzernamen muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen lang sein. Sie können die folgenden Zeichen im Benutzernamen verwenden: a—z, A-Z, 0—9, Unterstrich '_', Bindestrich '-', Punkt '.' und beim Zeichen „@“. Der Benutzernamen darf nicht mit einem Bindestrich, Punkt oder einem AT-Zeichen beginnen.
4. Wählen Sie für Access die IAM Rolle aus, die Sie zuvor erstellt haben und die Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket bietet.

Sie haben diese IAM Rolle mit dem Verfahren unter [erstelltErstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Diese IAM Rolle beinhaltet eine IAM Richtlinie, die den Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. Dazu gehört auch eine Vertrauensbeziehung mit dem AWS Transfer Family Service, die in einer anderen IAM Richtlinie definiert ist.

 Note

Die IAM Rolle für den vom Service verwalteten Benutzer muss die Berechtigungen für den Zugriff auf den gewünschten Bucket enthalten. Berechtigungen für den Zugriff auf den gewünschten Bucket sind in S3 enthalten FullAccess, das Administratorberechtigungen für S3-Ressourcen gewährt.

5. Wählen Sie für Richtlinie die Option Keine aus.
6. Wählen Sie für das Home-Verzeichnis den Amazon S3 S3-Bucket aus, in dem die zu übertragenden Daten gespeichert AWS Transfer Family werden sollen. Geben Sie den Pfad zu dem home Verzeichnis ein, in dem Ihr Benutzer landet, wenn er sich mit seinem Client anmeldet.

Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, wird das `root` Verzeichnis Ihres Amazon S3 S3-Buckets verwendet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihre IAM Rolle Zugriff auf dieses `root` Verzeichnis bietet.

 Note

Wir empfehlen Ihnen, einen Verzeichnispfad zu wählen, der den Benutzernamen des Benutzers enthält, sodass Sie eine Sitzungsrichtlinie effektiv verwenden können. Die Sitzungsrichtlinie beschränkt den Benutzerzugriff im Amazon S3 S3-Bucket auf das home Verzeichnis dieses Benutzers.

7. Aktivieren Sie für Eingeschränkt das Kontrollkästchen, damit Ihre Benutzer auf nichts außerhalb dieses Ordners zugreifen können und den Amazon S3 S3-Bucket- oder Ordernamen nicht sehen können.

 Note

Wenn Sie dem Benutzer ein Home-Verzeichnis zuweisen und den Benutzer auf dieses Home-Verzeichnis beschränken, sollte dies ausreichen, um den Zugriff des Benutzers auf den angegebenen Ordner zu sperren. Verwenden Sie eine Sitzungsrichtlinie, wenn Sie weitere Kontrollen vornehmen müssen.

8. Geben Sie für den SSH öffentlichen Schlüssel den Teil des SSH Schlüsselpaars mit dem öffentlichen SSH Schlüssel ein.

Der Schlüssel wird vom Service validiert, bevor Sie den neuen Benutzer hinzufügen können.

 Important

Das Format des SSH öffentlichen Schlüssels ist `ssh-rsa <string>`. Anweisungen zum Generieren eines SSH key pair finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

9. (Optional) Geben Sie für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie Tag hinzufügen aus.
10. Wählen Sie Add (Hinzufügen), um den neuen Benutzer dem ausgewählten Server hinzuzufügen.

Der neue Benutzer wird auf der Seite mit den Serverdetails im Bereich Benutzer angezeigt.

Schritt 4: Eine Datei mit einem Client übertragen

Sie übertragen Dateien über den AWS Transfer Family Service, indem Sie den Übertragungsvorgang in einem Client angeben. AWS Transfer Family unterstützt mehrere Clients. Details hierzu finden Sie unter [Übertragung von Dateien über einen Serverendpunkt mit einem Client](#)

Dieser Abschnitt enthält Verfahren zur Verwendung von Cyberduck und OpenSSH.

Themen

- [Verwenden Sie Cyberduck](#)

- [Verwenden Sie „Öffnen“ SSH](#)

Verwenden Sie Cyberduck

Um Dateien AWS Transfer Family mit Cyberduck zu übertragen

1. Öffnen Sie den [Cyberduck-Client](#).
2. Wählen Sie Verbindung öffnen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Verbindung öffnen“ die Option SFTP(SSHFile Transfer Protocol).
4. Geben Sie unter Server Ihren Serverendpunkt ein. Der Serverendpunkt befindet sich auf der Seite mit den Serverdetails, siehe [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#).
5. Geben Sie für Portnummer den Wert **22** für einSFTP.
6. Geben Sie in das Feld Username (Benutzername) den Namen des Benutzers ein, den Sie in [Benutzer für Serverendpunkte verwalten](#) erstellt haben.
7. Wählen Sie für SSHPrivate Key den SSH privaten Schlüssel aus oder geben Sie ihn ein.
8. Wählen Sie Connect aus.
9. Führen Sie Ihre Dateiübertragung durch.

Führen Sie nun – abhängig von der Position der Dateien – einen der folgenden Schritte durch:

- Wählen Sie in Ihrem lokalen Verzeichnis (der Quelle) die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und ziehen Sie sie per Drag & Drop in das Amazon S3 S3-Verzeichnis (das Ziel).
- Wählen Sie im Amazon S3 S3-Verzeichnis (der Quelle) die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und ziehen Sie sie per Drag & Drop in Ihr lokales Verzeichnis (das Ziel).

Verwenden Sie „Öffnen“ SSH

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Dateien mithilfe von Öffnen von der Befehlszeile aus zu übertragenSSH.

Note

Dieser Client funktioniert nur mit einem Server, der SFTP -fähig ist.

Um Dateien AWS Transfer Family mit dem SSH Befehlszeilenprogramm Open zu übertragen

1. Öffnen Sie unter Linux oder Macintosh ein Befehls-Terminal.
2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein: `% sftp -i transfer-key sftp_user@service_endpoint`

Im vorherigen Befehl `sftp_user` ist dies der Benutzername und `transfer-key` der SSH private Schlüssel. Hier `service_endpoint` ist der Endpunkt des Servers, wie er in der AWS Transfer Family Konsole für den ausgewählten Server angezeigt wird.

Eine `sftp`-Eingabeaufforderung sollte angezeigt werden.

3. (Optional) Um das Home-Verzeichnis des Benutzers anzuzeigen, geben Sie an der `sftp` Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein: `sftp> pwd`
4. Geben Sie den folgenden Text in die nächste Zeile ein: `sftp> cd /mybucket/home/sftp_user`

In dieser Übung für die ersten Schritte ist dieser Amazon S3 S3-Bucket das Ziel der Dateiübertragung.

5. Geben Sie den folgenden Befehl in die nächste Zeile ein: `sftp> put filename.txt`

Der `put` Befehl überträgt die Datei in den Amazon S3 S3-Bucket.

Eine Meldung wie die Folgende wird angezeigt und gibt an, dass die Dateiübertragung läuft oder abgeschlossen wurde.

```
Uploading filename.txt to /my-bucket/home/sftp_user/filename.txt
```

```
some-file.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00
```

Einen verwalteten Workflow zum Entschlüsseln einer Datei einrichten

In diesem Tutorial wird veranschaulicht, wie Sie einen verwalteten Workflow einrichten, der einen Entschlüsselungsschritt enthält. Das Tutorial zeigt auch, wie Sie eine verschlüsselte Datei in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen und dann die entschlüsselte Datei in demselben Bucket anzeigen.

 Note

Der AWS Speicher-Blog enthält einen Beitrag, in dem beschrieben wird, wie Dateien ver- und entschlüsselt werden. Verschlüsseln und [Entschlüsseln von Dateien mit und](#). PGP AWS Transfer Family

Themen

- [Schritt 1: Konfigurieren Sie eine Ausführungsrolle](#)
- [Schritt 2: Erstellen Sie einen verwalteten Workflow](#)
- [Schritt 3: Fügen Sie den Workflow einem Server hinzu und erstellen Sie einen Benutzer](#)
- [Schritt 4: Erstellen Sie ein PGP key pair](#)
- [Schritt 5: Speichern Sie den PGP privaten Schlüssel in AWS Secrets Manager](#)
- [Schritt 6: Verschlüsseln Sie eine Datei](#)
- [Schritt 7: Führen Sie den Workflow aus und sehen Sie sich die Ergebnisse an](#)

Schritt 1: Konfigurieren Sie eine Ausführungsrolle

Erstellen Sie eine Ausführungsrolle AWS Identity and Access Management (IAM), mit der Transfer Family einen Workflow starten kann. Der Prozess zum Erstellen einer Ausführungsrolle wird unter beschrieben [IAM Richtlinien für Workflows](#).

 Note

Stellen Sie beim Erstellen einer Ausführungsrolle sicher, dass eine Vertrauensbeziehung zwischen der Ausführungsrolle und der Transfer Family hergestellt wird, wie unter beschrieben [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Die folgende Richtlinie für die Ausführungsrolle enthält alle erforderlichen Berechtigungen, um den Workflow, den Sie in diesem Tutorial erstellen, erfolgreich auszuführen. Wenn Sie diese Beispielrichtlinie verwenden möchten, ersetzen Sie *user input placeholders* durch Ihre eigenen Informationen. *DOC-EXAMPLE-BUCKET* Ersetzen Sie es durch den Namen des Amazon S3 S3-Buckets, in den Sie Ihre verschlüsselten Dateien hochladen werden.

Note

Nicht für jeden Workflow sind alle in diesem Beispiel aufgeführten Berechtigungen erforderlich. Sie können die Berechtigungen je nach Art der Schritte in Ihrem spezifischen Workflow einschränken. Die für jeden vordefinierten Schritttyp erforderlichen Berechtigungen werden unter [beschrieben](#) [Verwenden Sie vordefinierte Schritte](#). Die für einen benutzerdefinierten Schritt erforderlichen Berechtigungen werden unter [beschrieben](#) [IAM Berechtigungen für einen benutzerdefinierten Schritt](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "WorkflowsS3Permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*",
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DecryptSecret",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/
* "
    }
  ]
}

```

Schritt 2: Erstellen Sie einen verwalteten Workflow

Jetzt müssen Sie einen Workflow erstellen, der einen Entschlüsselungsschritt enthält.

Um einen Workflow zu erstellen, der einen Entschlüsselungsschritt enthält

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Workflows und dann Workflow erstellen aus.
3. Geben Sie die folgenden Details ein:
 - Geben Sie beispielsweise eine Beschreibung ein **Decrypt workflow example**.
 - Wählen Sie im Abschnitt Nominale Schritte die Option Schritt hinzufügen aus.
4. Wählen Sie unter Schritttyp auswählen die Option Datei entschlüsseln und dann Weiter aus.
5. Geben Sie im Dialogfeld „Parameter konfigurieren“ Folgendes an:
 - Geben Sie einen aussagekräftigen Schrittnamen ein, **decrypt-step** z. B. Leerzeichen sind in Schrittnamen nicht zulässig.
 - Wählen Sie als Ziel für entschlüsselte Dateien Amazon S3.
 - Wählen Sie für den Namen des Ziel-Buckets denselben Amazon S3 S3-Bucket aus, den Sie **DOC-EXAMPLE-BUCKET** in der IAM Richtlinie, die Sie in Schritt 1 erstellt haben, angegeben haben.
 - Geben Sie für das Zielschlüsselpräfix den Namen des Präfixes (Ordners) ein, in dem Sie Ihre entschlüsselten Dateien in Ihrem Ziel-Bucket speichern möchten, z. B. **decrypted-files/**

Note

Achten Sie darauf, Ihrem Präfix einen abschließenden Schrägstrich (/) hinzuzufügen.

- Lassen Sie für dieses Tutorial die Option Existierendes überschreiben deaktiviert. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist und Sie versuchen, eine Datei mit dem identischen Namen einer

vorhandenen Datei zu entschlüsseln, wird die Workflow-Verarbeitung gestoppt und die neue Datei wird nicht verarbeitet.

Wählen Sie Weiter, um zum Überprüfungsbildschirm zu gelangen.

6. Überprüfen Sie die Details für den Schritt. Wenn alles korrekt ist, wählen Sie Schritt erstellen.
7. Ihr Workflow benötigt nur den einzigen Entschlüsselungsschritt, sodass keine zusätzlichen Schritte zur Konfiguration erforderlich sind. Wählen Sie Workflow erstellen aus, um den neuen Workflow zu erstellen.

Notieren Sie sich die Workflow-ID für Ihren neuen Workflow. Sie benötigen diese ID für den nächsten Schritt. Dieses Tutorial verwendet *w-1234abcd5678efghi* als Beispiel für die Workflow-ID.

Schritt 3: Fügen Sie den Workflow einem Server hinzu und erstellen Sie einen Benutzer

Da Sie nun über einen Workflow mit einem Entschlüsselungsschritt verfügen, müssen Sie ihn einem Transfer Family Family-Server zuordnen. Dieses Tutorial zeigt, wie Sie den Workflow an einen vorhandenen Transfer Family Family-Server anhängen. Alternativ können Sie einen neuen Server erstellen, den Sie mit Ihrem Workflow verwenden können.

Nachdem Sie den Workflow an einen Server angehängt haben, müssen Sie einen Benutzer erstellen, der auf SFTP den Server zugreifen und die Ausführung des Workflows auslösen kann.

So konfigurieren Sie einen Transfer Family Family-Server für die Ausführung eines Workflows

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann einen Server aus der Liste aus. Stellen Sie sicher, dass dieser Server das SFTP Protokoll unterstützt.
3. Scrollen Sie auf der Detailseite für den Server nach unten zum Abschnitt Zusätzliche Details und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Zusätzliche Details bearbeiten im Abschnitt Verwaltete Workflows Ihren Workflow und wählen Sie eine entsprechende Ausführungsrolle aus.
 - Wählen Sie unter Workflow für vollständige Datei-Uploads den Workflow aus, den Sie erstellt haben [Schritt 2: Erstellen Sie einen verwalteten Workflow](#), *w-1234abcd5678efghi* z. B. in.

- Wählen Sie für die Ausführungsrolle Verwaltete Workflows die IAM Rolle aus, in [Schritt 1: Konfigurieren Sie eine Ausführungsrolle](#) der Sie erstellt haben.

5. Scrollen Sie zum Ende der Seite und wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Notieren Sie sich die ID des Servers, den Sie verwenden. Der Name des AWS Secrets Manager Geheimnisses, das Sie zum Speichern Ihrer PGP Schlüssel verwenden, basiert teilweise auf der Server-ID.

Um einen Benutzer hinzuzufügen, der den Workflow auslösen kann

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann den Server aus, den Sie für den Entschlüsselungsworkflow verwenden.
3. Scrollen Sie auf der Serverdetailseite nach unten zum Abschnitt Benutzer und wählen Sie Benutzer hinzufügen aus.
4. Geben Sie für Ihren neuen Benutzer die folgenden Details ein:
 - Geben Sie für Username (Benutzername) **decrypt-user** ein.
 - Wählen Sie unter Rolle eine Benutzerrolle aus, die auf Ihren Server zugreifen kann.
 - Wählen Sie für Home-Verzeichnis den Amazon S3 S3-Bucket aus, den Sie zuvor verwendet haben, zum Beispiel **DOC-EXAMPLE-BUCKET**.
 - Fügen Sie für SSH Öffentliche Schlüssel einen öffentlichen Schlüssel ein, der einem privaten Schlüssel entspricht, den Sie haben. Details hierzu finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).
5. Wählen Sie Hinzufügen, um Ihren neuen Benutzer zu speichern.

Notieren Sie sich den Namen Ihres Transfer Family Family-Benutzers für diesen Server. Das Geheimnis basiert teilweise auf dem Namen des Benutzers. Der Einfachheit halber verwendet dieses Tutorial ein Standardgeheimnis, das von jedem Benutzer des Servers verwendet werden kann.

Schritt 4: Erstellen Sie ein PGP key pair

Verwenden Sie einen der [unterstützten PGP Clients](#), um ein PGP key pair zu generieren. Dieser Vorgang wird ausführlich unter beschrieben [Schlüssel generieren PGP](#).

Um ein PGP key pair zu generieren

1. Für dieses Tutorial können Sie den Client `gpg` (GnuPG) Version 2.0.22 verwenden, um ein PGP key pair zu generieren, das RSA als Verschlüsselungsalgorithmus verwendet wird. Führen Sie für diesen Client den folgenden Befehl aus und geben Sie eine E-Mail-Adresse und eine Passphrase ein. Sie können einen beliebigen Namen oder eine E-Mail-Adresse verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich die von Ihnen verwendeten Werte merken, da Sie sie später im Tutorial eingeben müssen.

```
gpg --gen-key
```

Note

Wenn Sie GnuPG Version 2.3.0 oder neuer verwenden, müssen Sie ausführen `gpg --full-gen-key`. Wenn Sie nach dem Typ des zu erstellenden Schlüssels gefragt werden, wählen Sie RSA oder ECC. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden ECC, stellen Sie sicher, dass Sie eine der beiden Optionen wählen NIST or BrainPool für die elliptische Kurve. Wähle nicht Curve 25519.

2. Exportieren Sie den privaten Schlüssel, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.
`user@example.com` Ersetzen Sie ihn durch die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Generierung des Schlüssels verwendet haben.

```
gpg --output workflow-tutorial-key.pgp --armor --export-secret-key user@example.com
```

Dieser Befehl exportiert den privaten Schlüssel in die **workflow-tutorial-key.pgp** Datei. Sie können der Ausgabedatei einen beliebigen Namen geben. Sie können die Datei mit dem privaten Schlüssel auch löschen, nachdem Sie sie hinzugefügt haben AWS Secrets Manager.

Schritt 5: Speichern Sie den PGP privaten Schlüssel in AWS Secrets Manager

Sie müssen den privaten Schlüssel in Secrets Manager auf eine ganz bestimmte Weise speichern, damit der Workflow den privaten Schlüssel finden kann, wenn der Workflow einen Entschlüsselungsschritt für eine hochgeladene Datei ausführt.

 Note

Wenn Sie Geheimnisse im Secrets Manager speichern, AWS-Konto fallen Gebühren an. Informationen zu Preisen erhalten Sie unter [AWS Secrets Manager -Preise](#).

Um einen PGP privaten Schlüssel in Secrets Manager zu speichern

1. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Secrets Manager Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Secrets aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Secrets die Option Neues Geheimnis speichern aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Geheimtyp auswählen für Geheimtyp die Option Anderer Geheimtyp aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert aus.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **PGPPrivateKey**
 - Wert — Fügen Sie den Text Ihres privaten Schlüssels in das Wertfeld ein.
6. Wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert-Paare.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **PGPPassphrase**
 - Wert — Geben Sie die Passphrase ein, die Sie bei der Generierung Ihres PGP key pair in verwendet haben. [Schritt 4: Erstellen Sie ein PGP key pair](#)
7. Wählen Sie Weiter.
8. Geben Sie auf der Seite „Geheimes Passwort konfigurieren“ einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein. Für dieses Tutorial können Sie ein Standardgeheimnis erstellen, das alle Benutzer verwenden können. Angenommen, die Server-ID ist **s-11112222333344445**, nenne das Geheimnis. **aws/transfer/s-11112222333344445/epgp-default s-11112222333344445** Ersetzen Sie es durch die ID Ihres Transfer Family Family-Servers. Geben Sie eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein.

 Note

Um ein Geheimnis nur für den Benutzer zu erstellen, den Sie zuvor erstellt haben, geben Sie dem Geheimnis einen Namen **aws/transfer/s-11112222333344445/decrypt-user**.

9. Wählen Sie Weiter und akzeptieren Sie dann die Standardeinstellungen auf der Seite „Rotation konfigurieren“. Wählen Sie anschließend Weiter.
10. Wählen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Option Speichern aus, um das Geheimnis zu erstellen und zu speichern.

Weitere Informationen zum Hinzufügen Ihres PGP privaten Schlüssels zu Secrets Manager finden Sie unter [AWS Secrets Manager Zum Speichern Ihres PGP Schlüssels verwenden](#).

Schritt 6: Verschlüsseln Sie eine Datei

Verwenden Sie das gpg Programm, um eine Datei für die Verwendung in Ihrem Workflow zu verschlüsseln. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Datei zu verschlüsseln:

```
gpg -e -r marymajor@example.com --openpgp testfile.txt
```

Bevor Sie diesen Befehl ausführen, beachten Sie Folgendes:

- Ersetzen *marymajor@example.com* Sie das -r Argument durch die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Erstellung des PGP key pair verwendet haben.
- Die --openpgp Markierung ist optional. Dieses Flag sorgt dafür, dass die verschlüsselte Datei dem [Open PGP RFC488 0-Standard](#) entspricht.
- Mit diesem Befehl wird eine Datei mit dem Namen **testfile.txt.gpg** am selben Speicherort wie **testfile.txt** erstellt.

Schritt 7: Führen Sie den Workflow aus und sehen Sie sich die Ergebnisse an

Um den Workflow auszuführen, stellen Sie mit dem Benutzer, den Sie in Schritt 3 erstellt haben, eine Verbindung zum Transfer Family Family-Server her. Anschließend können Sie in dem Amazon S3

S3-Bucket, den Sie in [Schritt 2.5 angegeben haben, die Zielparameter so konfigurieren](#), dass die entschlüsselte Datei angezeigt wird.

Um den Entschlüsselungs-Workflow auszuführen

1. Öffnen Sie ein Befehlsterminal.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus und *your-endpoint* ersetzen Sie ihn durch Ihren tatsächlichen Endpunkt und *transfer-key* den SSH privaten Schlüssel Ihres Benutzers:

```
sftp -i transfer-key decrypt-user@your-endpoint
```

Wenn der private Schlüssel beispielsweise in `~/.ssh/decrypt-user` gespeichert ist und Ihr Endpunkt darin gespeichert ist `-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com`, lautet der Befehl wie folgt:

```
sftp -i ~/.ssh/decrypt-user decrypt-user@s-11112222333344445.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com
```

3. Führen Sie den Befehl `pwd` aus. Bei Erfolg gibt dieser Befehl Folgendes zurück:

```
Remote working directory: /DOC-EXAMPLE-BUCKET/decrypt-user
```

Ihr Verzeichnis spiegelt den Namen Ihres Amazon S3 S3-Buckets wider.

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei hochzuladen und die Ausführung des Workflows auszulösen:

```
put testfile.txt.gpg
```

5. Für das Ziel der entschlüsselten Dateien haben Sie den `decrypted-files/` Ordner angegeben, als Sie den Workflow erstellt haben. Jetzt können Sie zu diesem Ordner navigieren und den Inhalt auflisten.

```
cd ../decrypted-files/  
ls
```


Bei Erfolg listet der `ls` Befehl die `testfile.txt` Datei auf. Sie können diese Datei herunterladen und überprüfen, ob sie mit der Originaldatei identisch ist, die Sie zuvor verschlüsselt haben.

SFTP-Konnektoren einrichten und verwenden

Der Zweck eines Connectors besteht darin, eine Beziehung zwischen Ihrem AWS Speicher und dem SFTP Server eines Partners herzustellen. Sie können Dateien von Amazon S3 an ein externes, partnereigenes Ziel senden. Sie können auch einen SFTP Connector verwenden, um Dateien vom Server eines Partners SFTP abzurufen.

Dieses Tutorial zeigt, wie Sie einen SFTP Connector einrichten und dann Dateien zwischen Amazon S3 S3-Speicher und einem SFTP Server übertragen.

Ein SFTP Connector ruft SFTP Anmeldeinformationen ab AWS Secrets Manager , um sich bei einem SFTP Remote-Server zu authentifizieren und eine Verbindung herzustellen. Der Connector sendet Dateien an den Remote-Server oder ruft Dateien vom Remote-Server ab und speichert die Dateien in Amazon S3. Eine IAM Rolle wird verwendet, um den Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket und auf die in Secrets Manager gespeicherten Anmeldeinformationen zu ermöglichen. Und Sie können sich bei Amazon anmelden CloudWatch.



Themen

- [Schritt 1: Erstellen Sie die erforderlichen unterstützenden Ressourcen](#)
- [Schritt 2: Einen SFTP Connector erstellen und testen](#)

- [Schritt 3: Senden und Abrufen von Dateien mithilfe des Connectors SFTP](#)
- [Verfahren zum Erstellen eines Transfer Family Family-Servers, der als SFTP Remoteserver verwendet werden kann](#)

Schritt 1: Erstellen Sie die erforderlichen unterstützenden Ressourcen

Sie können SFTP Konnektoren verwenden, um Dateien zwischen Amazon S3 und einem beliebigen SFTP Remote-Server zu kopieren. Für dieses Tutorial verwenden wir einen AWS Transfer Family Server als SFTP Remote-Server. Wir müssen die folgenden Ressourcen erstellen und konfigurieren:

- Erstellen Sie Amazon S3 S3-Buckets, um Dateien in Ihrer AWS Umgebung zu speichern und Dateien vom SFTP Remote-Server zu senden und abzurufen: [Amazon S3 S3-Buckets erstellen](#).
- Erstellen Sie eine AWS Identity and Access Management Rolle für den Zugriff auf Amazon S3 S3-Speicher und unser Geheimnis in Secrets Manager: [Erstellen Sie eine IAM Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen](#).
- Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das SFTP Protokoll verwendet, und einen vom Dienst verwalteten Benutzer, der den SFTP Connector verwendet, um Dateien zum oder vom SFTP Server zu übertragen: [Erstellen Sie einen Transfer Family SFTP Family-Server und einen Benutzer](#).
- Erstellen Sie einen AWS Secrets Manager geheimen Schlüssel, der die Anmeldeinformationen speichert, die der SFTP Connector für die Anmeldung am SFTP Remoteserver verwendet: [Erstellen und speichern Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager](#).

Amazon S3 S3-Buckets erstellen

So erstellen Sie einen Amazon-S3-Bucket

1. Melden Sie sich bei der AWS Transfer Family Konsole an unter <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Wählen Sie eine Region und geben Sie einen Namen ein.

In diesem Tutorial ist unser Bucket **US East (N. Virginia) us-east-1** dabei und der Name lautet **sftp-server-storage-east**.

3. Akzeptieren Sie die Standardeinstellungen und wählen Sie Create Bucket.

Vollständige Informationen zum Erstellen von Amazon S3 S3-Buckets finden Sie unter [Wie erstelle ich einen S3-Bucket?](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Erstellen Sie eine IAM Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen

Erstellen Sie für die Zugriffsrolle eine Richtlinie mit den folgenden Berechtigungen.

Das folgende Beispiel gewährt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf **DOC-EXAMPLE-BUCKET** in Amazon S3 und das angegebene Geheimnis ist in Secrets Manager gespeichert.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    },
    {
      "Sid": "GetConnectorSecretValue",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters"
  }
]
}

```

Ersetzen Sie Elemente wie folgt:

- Wählen Sie in der &Snowconsole; Ihren Auftrag aus der Tabelle. *DOC-EXAMPLE-BUCKET*, das Tutorial verwendet **s3-storage-east**.
- Wählen Sie in der &Snowconsole; Ihren Auftrag aus der Tabelle. *region*, das Tutorial verwendet **us-east-1**.
- Wählen Sie in der &Snowconsole; Ihren Auftrag aus der Tabelle. *account-id*, benutze deine AWS-Konto ID.
- Wählen Sie in der &Snowconsole; Ihren Auftrag aus der Tabelle. *SecretName-6RandomCharacters*, wir sind **using sftp-connector1** für den Namen (Sie werden Ihre eigenen sechs zufälligen Zeichen für Ihr Geheimnis haben).

Sie müssen außerdem sicherstellen, dass diese Rolle eine Vertrauensstellung beinhaltet, die es dem Connector ermöglicht, auf Ihre Ressourcen zuzugreifen, wenn er Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer bearbeitet. Einzelheiten zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung finden Sie unter [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Note

Einzelheiten zu der Rolle, die wir für das Tutorial verwenden, finden Sie unter [Kombinierte Benutzer- und Zugriffsrolle](#).

Erstellen und speichern Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager

Wir müssen ein Geheimnis in Secrets Manager speichern, um Benutzeranmeldeinformationen für Ihren SFTP Connector zu speichern. Sie können ein Passwort, einen SSH privaten Schlüssel oder beides verwenden. Für das Tutorial verwenden wir einen privaten Schlüssel.

 Note

Wenn Sie Geheimnisse im Secrets Manager speichern, AWS-Konto fallen Gebühren an. Informationen zu Preisen erhalten Sie unter [AWS Secrets Manager -Preise](#).

Bevor Sie mit dem Verfahren zum Speichern des Geheimnisses beginnen, müssen Sie Ihren privaten Schlüssel abrufen und formatieren. Der private Schlüssel muss dem öffentlichen Schlüssel entsprechen, der für den Benutzer auf dem SFTP Remoteserver konfiguriert ist. Für unser Tutorial muss der private Schlüssel dem öffentlichen Schlüssel entsprechen, der für unseren Testbenutzer auf dem Transfer Family SFTP Family-Server gespeichert ist, den wir als Remoteserver verwenden.

Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:

```
jq -sR . path-to-private-key-file
```

Wenn sich Ihre private Schlüsseldatei beispielsweise in befindet `~/ .ssh/sftp-testuser-privatekey`, lautet der Befehl wie folgt.

```
jq -sR . ~/ .ssh/sftp-testuser-privatekey
```

Dadurch wird der Schlüssel im richtigen Format (mit eingebetteten Zeilenumbruchzeichen) in die Standardausgabe ausgegeben. Kopieren Sie diesen Text irgendwo, da Sie ihn im folgenden Verfahren (in Schritt 6) einfügen müssen.

Um Benutzeranmeldeinformationen in Secrets Manager für einen SFTP Connector zu speichern

1. Melden Sie sich bei an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Secrets Manager Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Secrets aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Secrets die Option Neues Geheimnis speichern aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Geheimtyp auswählen für Geheimtyp die Option Anderer Geheimtyp aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert aus.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **Username**
 - Wert — Geben Sie den Namen unseres Benutzers ein, **sftp-testuser**.

6. Um den Schlüssel einzugeben, empfehlen wir, die Registerkarte Klartext zu verwenden.
 - a. Wählen Sie Zeile hinzufügen und geben Sie dann die Eingabetaste ein **PrivateKey**.
 - b. Wählen Sie die Registerkarte Klartext. Das Feld enthält jetzt den folgenden Text:

```
{"Username":"sftp-testuser","PrivateKey":""}
```

- c. Fügen Sie den Text für Ihren privaten Schlüssel (zuvor gespeichert) zwischen den leeren doppelten Anführungszeichen („“) ein.

Ihr Bildschirm sollte wie folgt aussehen (Schlüsseldaten sind ausgegraut).




7. Wählen Sie Weiter.
8. Geben Sie auf der Seite Geheim konfigurieren einen Namen für Ihr Geheimnis ein. In diesem Tutorial geben wir dem Geheimnis einen Namen **aws/transfer/sftp-connector1**.
9. Wählen Sie Weiter und akzeptieren Sie dann die Standardeinstellungen auf der Seite „Rotation konfigurieren“. Wählen Sie anschließend Weiter.
10. Wählen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Option Speichern aus, um das Geheimnis zu erstellen und zu speichern.

Schritt 2: Einen SFTP Connector erstellen und testen

In diesem Abschnitt erstellen wir einen SFTP Connector, der alle Ressourcen verwendet, die wir zuvor erstellt haben. Weitere Details finden Sie unter [SFTP-Konnektoren konfigurieren](#).

Um einen SFTP Konnektor zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Connectors und anschließend Connector erstellen aus.
3. Wählen Sie SFTPden Konnektortyp aus, um einen SFTP Konnektor zu erstellen, und klicken Sie dann auf Weiter.



4. Geben Sie im Abschnitt Connector-Konfiguration die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie für den URLden URL SFTP Remoteserver ein. Für das Tutorial geben wir den URL Transfer Family Family-Server ein, den wir als SFTP Remote-Server verwenden.

`sftp://s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com`

Ersetzen **1111aaaa2222bbbb3** mit Ihrer Transfer Family Family-Server-ID.

- Geben Sie für die Access-Rolle die Rolle ein, die wir zuvor erstellt habens**ftp-connector-role**.

- Wählen Sie für die Logging-Rolle **AWSTransferLoggingAccess**.

 Note

AWSTransferLoggingAccess ist eine AWS verwaltete Richtlinie. Diese Richtlinie wird ausführlich unter beschrieben [AWS verwaltete Richtlinie: AWSTransferLoggingAccess](#).

Connector configuration

URL

Specify the URL of remote server

sftp://s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com

Access role

IAM Role for Amazon S3 access and AWS Secrets Manager access

sftp-connector-role

Logging role - optional [Info](#)

IAM role for the connector to push events to your CloudWatch logs

AWSTransferLoggingAccess

5. Geben Sie im Abschnitt SFTPKonfiguration die folgenden Informationen ein:

- Wählen Sie für Connector-Anmeldeinformationen den Namen Ihrer Secrets Manager Manager-Ressource, die SFTP Anmeldeinformationen enthält. Wählen Sie für das Tutorial **aws/transfer/sftp-connector1**.
- Fügen Sie für vertrauenswürdige Hostschlüssel den öffentlichen Teil des Hostschlüssels ein. Sie können diesen Schlüssel abrufen, indem Sie ihn `ssh-keyscan` für Ihren SFTP Server ausführen. Einzelheiten zum Formatieren und Speichern des vertrauenswürdigen Host-Schlüssels finden Sie in der [SftpConnectorConfig](#) Dokumentation zum Datentyp.

SFTP configuration [Info](#)

Connector credentials
Select the username and password / SSH private key that will be used to connect to the remote server from AWS Secret Manager

aws/transfer/sftp-connector1 [↗](#)

Trusted host keys
Connector connects to the remote server only if the SSH public key matches one of the below

ssh-rsa AAA...


6. Nachdem Sie alle Ihre Einstellungen bestätigt haben, wählen Sie **Connector erstellen**, um den SFTP Connector zu erstellen.

Nachdem Sie einen SFTP Connector erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, ihn zu testen, bevor Sie versuchen, Dateien mit Ihrem neuen Connector zu übertragen.



Test a connector using the console

Um einen SFTP Connector zu testen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich **Connectors** und wählen Sie einen Connector aus.
3. Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Verbindung testen** aus.



Das System gibt eine Meldung zurück, die angibt, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Wenn der Test fehlschlägt, gibt das System eine Fehlermeldung aus, die auf dem Grund basiert, warum der Test fehlgeschlagen ist.



Test a connector using the CLI

Um einen Connector mit dem zu testen AWS Command Line Interface, führen Sie den folgenden Befehl an einer Befehlszeile aus (ersetzen *connector-id* mit Ihrer tatsächlichen Connector-ID):

```
aws transfer test-connection --connector-id c-connector-id
```

Wenn der Test erfolgreich ist, werden die folgenden Zeilen zurückgegeben:

```
{
  "Status": "OK",
  "StatusMessage": "Connection succeeded"
}
```

Wenn der Test nicht erfolgreich ist, erhalten Sie eine beschreibende Fehlermeldung, zum Beispiel:

```
{
  "Status": "ERROR",
  "StatusMessage": "Unable to assume the configured access role"
}
```

Schritt 3: Senden und Abrufen von Dateien mithilfe des Connectors SFTP

Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass Sie bereits Dateien in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket haben.

Note

Das Tutorial verwendet Amazon S3 S3-Buckets sowohl für Quell- als auch für Zielspeicherorte. Wenn Ihr SFTP Server keinen Amazon S3 S3-Speicher verwendet, können Sie, wo auch immer Sie `sftp-server-storage-east` in den folgenden Befehlen sehen, den Pfad durch einen Pfad zu Dateispeicherorten ersetzen, auf die von Ihrem SFTP Server aus zugegriffen werden kann.

- Wir senden eine Datei mit dem Namen `SEND-to-SERVER.txt` aus dem Amazon S3 S3-Speicher an den SFTP Server.

- Wir rufen eine Datei mit dem Namen RETRIEVE-to-S3.txt vom SFTP Server in den Amazon S3 S3-Speicher ab.


Note

Ersetzen Sie in den folgenden Befehlen *connector-id* mit Ihrer Connector-ID.

Zunächst senden wir eine Datei von unserem Amazon S3 S3-Bucket an den SFTP Remote-Server. Führen Sie in einer Befehlszeile den folgenden Befehl aus:

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-connector-id --send-file-paths "/s3-storage-east/SEND-to-SERVER.txt" /  
--remote-directory-path "/sftp-server-storage-east/incoming"
```

Ihr sftp-server-storage-east Bucket sollte jetzt so aussehen.



The screenshot shows the Amazon S3 console interface. The breadcrumb navigation at the top reads: [Amazon S3](#) > [Buckets](#) > [sftp-server-storage-east](#) > [incoming/](#). The main heading is 'incoming/' with a 'Copy S3 URI' button. Below this are tabs for 'Objects' (selected) and 'Properties'. The 'Objects (1) Info' section contains a descriptive paragraph and a row of action buttons: Refresh, Copy S3 URI, Copy URL, Download, Open, Delete, Actions, and Create folder. An 'Upload' button is also present. A search bar labeled 'Find objects by prefix' is below the buttons. At the bottom, a table lists the objects in the folder:

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	SEND-to-SERVER.txt	txt	December 18, 2023, 10:36:40 (UTC-05:00)	4.1 KB	Standard

Wenn Sie die Datei nicht wie erwartet sehen, überprüfen Sie Ihre CloudWatch Protokolle.

Um deine CloudWatch Logs zu überprüfen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsmenü Protokollgruppen aus.
3. Geben Sie Ihre Connector-ID in die Suchleiste ein, um Ihre Logs zu finden.
4. Wählen Sie den Protokollstream aus, der bei der Suche zurückgegeben wird.
5. Erweitern Sie den neuesten Protokolleintrag.

Bei Erfolg sieht der Protokolleintrag wie folgt aus:

```
{
  "operation": "SEND",
  "timestamp": "2023-12-18T15:26:57.346283Z",
  "connector-id": "connector-id",
  "transfer-id": "transfer-id",
  "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
  "url": "sftp://server-id.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
  "file-path": "/s3-storage-east/SEND-to-SERVER.txt",
  "status-code": "COMPLETED",
  "start-time": "2023-12-18T15:26:56.915864Z",
  "end-time": "2023-12-18T15:26:57.298122Z",
  "account-id": "500655546075",
  "connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:connector/connector-id",
  "remote-directory-path": "/sftp-server-storage-east/incoming"
}
```

Wenn die Dateiübertragung fehlgeschlagen ist, enthält der Protokolleintrag eine Fehlermeldung, die das Problem spezifiziert. Häufige Fehlerursachen sind Probleme mit den IAM Berechtigungen und falsche Dateipfade.

Als Nächstes rufen wir eine Datei vom SFTP Server in einen Amazon S3 S3-Bucket ab. Führen Sie an einer Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-connector-id --retrieve-file-paths "/sftp-server-storage-east/RETRIEVE-to-S3.txt" --local-directory-path "/s3-storage-east/incoming"
```

Wenn die Übertragung erfolgreich ist, enthält Ihr Amazon S3 S3-Bucket die übertragene Datei, wie hier gezeigt.

Amazon S3 > Buckets > s3-storage-east > incoming/

incoming/

[Copy S3 URI](#)

Objects | Properties

Objects (1) [Info](#)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

[Refresh](#)
[Copy S3 URI](#)
[Copy URL](#)
[Download](#)
[Open](#)
[Delete](#)
[Actions](#)
[Create folder](#)

[Upload](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	RETRIEVE-to-S3.txt	txt	December 18, 2023, 10:26:58 (UTC-05:00)	4.1 KB	Standard

Bei Erfolg sieht der Protokolleintrag wie folgt aus:

```
{
  "operation": "RETRIEVE",
  "timestamp": "2023-12-18T15:36:40.017800Z",
  "connector-id": "c-connector-id",
  "transfer-id": "transfer-id",
  "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
  "url": "sftp://s-server-id.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
  "file-path": "/sftp-server-storage-east/RETRIEVE-to-S3.txt",
  "status-code": "COMPLETED",
  "start-time": "2023-12-18T15:36:39.727626Z",
  "end-time": "2023-12-18T15:36:39.895726Z",
  "account-id": "500655546075",
  "connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:connector/c-connector-id",
  "local-directory-path": "/s3-storage-east/incoming"
}
```

Verfahren zum Erstellen eines Transfer Family Family-Servers, der als SFTP Remoteserver verwendet werden kann

Im Folgenden beschreiben wir die Schritte zum Erstellen eines Transfer Family Family-Servers, der als SFTP Remoteserver für dieses Tutorial dient. Beachten Sie Folgendes:

- Wir verwenden einen Transfer Family Family-Server, um einen SFTP Remote-Server darzustellen. Typische SFTP Connector-Benutzer haben ihren eigenen SFTP Remoteserver. Siehe [Erstellen Sie einen Transfer Family SFTP Family-Server und einen Benutzer](#).
- Da wir einen Transfer Family Family-Server verwenden, verwenden wir auch einen vom Dienst verwalteten SFTP Benutzer. Der Einfachheit halber haben wir die Berechtigungen, die dieser Benutzer für den Zugriff auf den Transfer Family Family-Server benötigt, mit den Berechtigungen kombiniert, die er für die Verwendung unseres Connectors benötigt. Auch hier haben die meisten SFTP Connector-Anwendungsfälle einen separaten SFTP Benutzer, der keinem Transfer Family Family-Server zugeordnet ist. Siehe [Erstellen Sie einen Transfer Family SFTP Family-Server und einen Benutzer](#).
- Da wir Amazon S3 S3-Speicher für unseren SFTP Remote-Server verwenden, müssen wir für das Tutorial einen zweiten Bucket erstellen **s3-storage-east**, damit wir Dateien von einem Bucket in einen anderen übertragen können.

Erstellen Sie einen Transfer Family SFTP Family-Server und einen Benutzer

Die meisten Benutzer müssen keinen Transfer Family SFTP Family-Server und keinen Benutzer erstellen, da Sie bereits über einen SFTP Server mit Benutzern verfügen und diesen Server zum Übertragen von Dateien verwenden können. In diesem Tutorial verwenden wir der Einfachheit halber jedoch einen Transfer Family Family-Server, der als SFTP Remoteserver fungiert.

Folgen Sie dem unter [Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#) Erstellen eines Servers und [Schritt 3: Fügen Sie einen vom Service verwalteten Benutzer hinzu](#) Hinzufügen eines Benutzers beschriebenen Verfahren. Dies sind die Benutzerdetails, die wir für das Tutorial verwenden:

- Erstellen Sie Ihren vom Service verwalteten Benutzer, `sftp-testuser`.
 - Stellen Sie das Home-Verzeichnis ein auf `/sftp-server-storage-east/sftp-testuser`
 - Wenn Sie den Benutzer erstellen, speichern Sie einen öffentlichen Schlüssel. Später, wenn Sie das Geheimnis in Secrets Manager erstellen, müssen Sie den entsprechenden privaten Schlüssel angeben.

- **Rolle:** `sftp-connector-role`. Für das Tutorial verwenden wir dieselbe IAM Rolle sowohl für unseren SFTP Benutzer als auch für den Zugriff auf den SFTP Connector. Wenn Sie Konnektoren für Ihre Organisation erstellen, haben Sie möglicherweise separate Benutzer- und Zugriffsrollen.
- **Server-Hostschlüssel:** Sie müssen den Server-Hostschlüssel verwenden, wenn Sie den Connector erstellen. Sie können diesen Schlüssel abrufen, indem Sie ihn `ssh-keyscan` für Ihren Server ausführen. Wenn Ihre Server-ID beispielsweise lautet `s-1111aaaa2222bbbb3` und ihr Endpunkt in `istus-east-1`, ruft der folgende Befehl den Server-Host-Schlüssel ab:

```
ssh-keyscan s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com
```

Kopieren Sie diesen Text irgendwo, da Sie ihn in die [Schritt 2: Einen SFTP Connector erstellen und testen](#) Prozedur einfügen müssen.

Kombinierte Benutzer- und Zugriffsrolle

Für das Tutorial verwenden wir eine einzelne, kombinierte Rolle. Wir verwenden diese Rolle sowohl für unseren SFTP Benutzer als auch für den Zugriff auf den Connector. Das folgende Beispiel enthält die Details für diese Rolle, falls Sie die Aufgaben im Tutorial ausführen möchten.

Das folgende Beispiel gewährt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf unsere beiden Buckets in Amazon S3 und das Secret namens, das in Secrets Manager `aws/transfer/sftp-connector1` gespeichert ist. Für das Tutorial wird diese Rolle benannt `sftp-connector-role`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sftp-server-storage-east",
        "arn:aws:s3:::s3-storage-east"
      ]
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::sftp-server-storage-east/*",
        "arn:aws:s3:::s3-storage-east/*"
    ]
},
{
    "Sid": "GetConnectorSecretValue",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:500655546075:secret:aws/transfer/sftp-connector1-6RandomCharacters"
}
]
}

```

Vollständige Informationen zum Erstellen von Rollen für Transfer Family finden Sie unter [Eine Benutzerrolle erstellen](#). So erstellen Sie eine Rolle.

Einrichtung einer Amazon API Gateway-Methode als benutzerdefinierter Identitätsanbieter

Dieses Tutorial zeigt, wie Sie eine Amazon API Gateway-Methode einrichten und sie als benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden, um Dateien auf einen AWS Transfer Family Server hochzuladen. In diesem Tutorial werden die [Stack-Vorlage Basic](#) und andere grundlegende Funktionen nur als Beispiel verwendet.

Themen

- [Voraussetzungen](#)

- [Schritt 1: Erstellen Sie einen CloudFormation Stack](#)
- [Schritt 2: Überprüfen Sie die Konfiguration der API Gateway-Methode für Ihren Server](#)
- [Schritt 3: Die Transfer Family Family-Serverdetails anzeigen](#)
- [Schritt 4: Testen Sie, ob Ihr Benutzer eine Verbindung zum Server herstellen kann](#)
- [Schritt 5: Testen Sie die SFTP Verbindung und die Dateiübertragung](#)
- [Schritt 6: Beschränken Sie den Zugriff auf den Bucket](#)
- [Aktualisieren Sie Lambda, wenn Sie Amazon verwenden EFS](#)

Voraussetzungen

Bevor Sie die Transfer Family Family-Ressourcen in erstellen AWS CloudFormation, erstellen Sie Ihren Speicher und Ihre Benutzerrolle.

Um Speicherplatz anzugeben und eine Benutzerrolle zu erstellen

1. Je nachdem, welchen Speicher Sie verwenden, finden Sie weitere Informationen in der folgenden Dokumentation:
 - Informationen zum Erstellen eines Amazon S3 S3-Buckets finden Sie unter [Wie erstelle ich einen S3-Bucket?](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.
 - Informationen zum Erstellen eines EFS Amazon-Dateisystems finden Sie unter [Ein EFS Amazon-Dateisystem konfigurieren](#).
2. Informationen zum Erstellen einer Benutzerrolle finden Sie unter [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#)

Sie geben die Details für Ihren Speicher und Ihre Benutzerrolle ein, wenn Sie Ihren AWS CloudFormation Stack im nächsten Abschnitt erstellen.

Schritt 1: Erstellen Sie einen CloudFormation Stack

Um einen AWS CloudFormation Stapel aus der bereitgestellten Vorlage zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie Stack erstellen und dann Mit neuen Ressourcen (Standard) aus.
3. Wählen Sie im Bereich Voraussetzung — Vorlage vorbereiten die Option Vorlage ist bereit aus.

4. Kopieren Sie diesen Link, [Basic Stack Template](#), und fügen Sie ihn in das Amazon S3 URL S3-Feld ein.
5. Klicken Sie auf Weiter.
6. Geben Sie Parameter an, einschließlich eines Namens für Ihren Stack. Stellen Sie sicher, dass Sie Folgendes tun:
 - Ersetzen Sie die Standardwerte für `UserName` und `UserPassword`.
 - Geben Sie für `UserHomeDirectory` die Details für den Speicher (entweder einen Amazon S3 S3-Bucket oder ein EFS Amazon-Dateisystem) ein, den Sie zuvor erstellt haben.
 - Ersetzen Sie den Standard `UserRoleArn` durch die Benutzerrolle, die Sie zuvor erstellt haben. Die Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) muss über die entsprechenden Berechtigungen verfügen. Ein Beispiel für eine IAM Rollen- und Bucket-Richtlinie finden Sie unter [Schritt 6: Beschränken Sie den Zugriff auf den Bucket](#).
 - Wenn Sie sich mit einem öffentlichen Schlüssel statt mit einem Passwort authentifizieren möchten, geben Sie Ihren öffentlichen Schlüssel in das Feld `UserPublicKey1` ein. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zum Server herstellen SFTP, geben Sie dann den privaten Schlüssel anstelle eines Kennworts ein.
7. Wählen Sie Weiter und klicken Sie dann auf der Seite Stack-Optionen konfigurieren erneut auf Weiter.
8. Überprüfen Sie die Details für den Stack, den Sie gerade erstellen, und wählen Sie dann Stapel erstellen aus.

 Note

Unten auf der Seite müssen Sie unter Funktionen angeben, dass dadurch AWS CloudFormation möglicherweise IAM Ressourcen erstellt werden.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Konfiguration der API Gateway-Methode für Ihren Server

 Note

Um die Sicherheit zu verbessern, können Sie eine Firewall für Webanwendungen konfigurieren. AWS WAF ist eine Firewall für Webanwendungen, mit der Sie die HTTP

HTTPS Anfragen überwachen können, die an ein Amazon API Gateway weitergeleitet werden. Details hierzu finden Sie unter [Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu](#).

Um die API Gateway-Methodenkonfiguration für Ihren Server zu überprüfen und bereitzustellen

1. Öffnen Sie die API Gateway-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/apigateway/>.
2. Wählen Sie die Basisvorlage Transfer Custom Identity Provider ausAPI, die mit der AWS CloudFormation Vorlage generiert wurde.
3. Wählen Sie GETim Bereich Ressourcen die Option Method Request aus.
4. Wählen Sie für Aktionen die Option Bereitstellen ausAPI. Wählen Sie für die Bereitstellungsphase die Option prod und dann Deploy aus.

Nachdem die API Gateway-Methode erfolgreich bereitgestellt wurde, können Sie sich ihre Leistung im Abschnitt Stage Editor ansehen.

 Note

Kopieren Sie die URLAufrufadresse, die oben auf der Seite angezeigt wird. Sie benötigen sie für den nächsten Schritt.

Schritt 3: Die Transfer Family Family-Serverdetails anzeigen

Wenn Sie die Vorlage verwenden, um einen AWS CloudFormation Stack zu erstellen, wird automatisch ein Transfer Family Family-Server erstellt.

So zeigen Sie Ihre Transfer Family Family-Serverdetails an

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie den Stack aus, den Sie erstellt haben.
3. Wählen Sie die Registerkarte Resources (Ressourcen) aus.

Resources (18)			
Search resources			
Logical ID ▲	Physical ID ▼	Type ▼	
ApiCloudWatchLogsRole	-ApiCloudWatchLogsRole-	AWS::IAM::Role	
ApiDeployment202008		AWS::ApiGateway::Deployment	
ApiLoggingAccount		AWS::ApiGateway::Account	
ApiStage	prod	AWS::ApiGateway::Stage	
CloudWatchLoggingRole	-CloudWatchLoggingRole-	AWS::IAM::Role	
CustomIdentityProviderApi		AWS::ApiGateway::RestApi	
GetUserConfigLambda	-GetUserConfigLambda-	AWS::Lambda::Function	
GetUserConfigLambdaPermission	GetUserConfigLambdaPermission-	AWS::Lambda::Permission	
GetUserConfigRequest		AWS::ApiGateway::Method	
GetUserConfigResource		AWS::ApiGateway::Resource	
GetUserConfigResponseModel	UserConfigResponseModel	AWS::ApiGateway::Model	
LambdaExecutionRole	-LambdaExecutionRole-	AWS::IAM::Role	
ServerIdResource		AWS::ApiGateway::Resource	
ServersResource		AWS::ApiGateway::Resource	
TransferIdentityProviderRole	-TransferIdentityProviderRole-	AWS::IAM::Role	
TransferServer	arn:aws:transfer:us-east-2:::server/s-	AWS::Transfer::Server	
UserNameResource		AWS::ApiGateway::Resource	
UsersResource		AWS::ApiGateway::Resource	

Der Server ARN wird in der Spalte Physikalische ID für die TransferServerZeile angezeigt. Die Server-ID ist beispielsweise in der Datei ARN s-11112222333344445 enthalten.

- Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter und wählen Sie auf der <https://console.aws.amazon.com/transfer/>Seite Server den neuen Server aus.

Die Server-ID entspricht der ID, die für die TransferServerRessource in angezeigt wird AWS CloudFormation.

Schritt 4: Testen Sie, ob Ihr Benutzer eine Verbindung zum Server herstellen kann

Um zu testen, ob Ihr Benutzer mithilfe der Transfer Family Family-Konsole eine Verbindung zum Server herstellen kann

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie auf der Seite Server Ihren neuen Server aus, klicken Sie auf Aktionen und dann auf Test.
3. Geben Sie den Text für Ihre Anmeldeinformationen in das Feld Benutzername und in das Feld Passwort ein. Dies sind die Werte, die Sie bei der Bereitstellung des AWS CloudFormation Stacks festgelegt haben.
4. Wählen Sie für Serverprotokoll die Option aus SFTP, und geben Sie für Quell-IP den Wert ein **127.0.0.1**.
5. Wählen Sie Test aus.

Wenn die Benutzerauthentifizierung erfolgreich ist, gibt der Test eine StatusCode: 200 HTML Antwort und ein JSON Objekt zurück, das die Details der Rollen und Berechtigungen des Benutzers enthält. Beispielsweise:

```
{
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/my-user-role\",
  \"HomeDirectory\": \"/${transfer:HomeBucket}/\",
  \"StatusCode\": 200,
  \"Message\": \"\",
  \"Url\": \"https://1a2b3c4d5e.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/s-1234abcd5678efgh0/users/myuser/config\"
}
```

Wenn der Test fehlschlägt, fügen Sie der Rolle, die Sie für Ihre API verwenden, eine der vom API Gateway AWS verwalteten Richtlinien hinzu.

Schritt 5: Testen Sie die SFTP Verbindung und die Dateiübertragung

Um die SFTP Verbindung zu testen

1. Öffnen Sie auf einem Linux- oder macOS-Gerät ein Befehlsterminal.

2. Geben Sie einen der folgenden Befehle ein, je nachdem, ob Sie ein Passwort oder ein key pair für die Authentifizierung verwenden.

- Wenn Sie ein Passwort verwenden, geben Sie diesen Befehl ein:

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no myuser@server-ID.server.transfer.region-code.amazonaws.com
```

Geben Sie bei der Aufforderung Ihr Passwort ein.

- Wenn Sie ein key pair verwenden, geben Sie diesen Befehl ein:

```
sftp -i private-key-file myuser@server-ID.server.transfer.region-code.amazonaws.com
```

Note

Geben Sie für diese sftp Befehle den Code für den Standort AWS-Region Ihres Transfer Family Family-Servers ein. Wenn sich Ihr Server beispielsweise in USA Ost (Ohio) befindet, geben Sie ein **us-east-2**.

3. Stellen Sie bei der sftp> Aufforderung sicher, dass Sie Verzeichnisse und Dateien hochladen (putget), herunterladen () und anzeigen können (pwd und ls).

Schritt 6: Beschränken Sie den Zugriff auf den Bucket

Sie können einschränken, wer auf einen bestimmten Amazon S3 S3-Bucket zugreifen kann. Das folgende Beispiel zeigt die Einstellungen, die in Ihrem CloudFormation Stack und in der Richtlinie, die Sie für Ihren Benutzer auswählen, zu verwenden sind.

In diesem Beispiel legen wir die folgenden Parameter für den AWS CloudFormation Stack fest:

- CreateServer: true
- UserHomeDirectory: /myuser-bucket
- UserName: myuser
- UserPassword: MySuperSecretPassword

⚠ Important

Dies ist ein Beispielpasswort. Achten Sie bei der Konfiguration Ihrer API Gateway-Methode darauf, dass Sie ein sicheres Passwort eingeben.

- UserPublicKey1: *your-public-key*
- UserRoleArn: arn:aws:iam::*role-id*:role/myuser-api-gateway-role

Die UserPublicKey1 ist ein öffentlicher Schlüssel, den Sie als Teil eines öffentlichen/privaten key pair generiert haben.

Der *role-id* ist einzigartig für die Benutzerrolle, die Sie erstellen. Die dem beigefügte Richtlinie myuser-api-gateway-role lautet wie folgt:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket"
    },
    {
      "Sid": "VisualEditor1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::myuser-bucket/*"
    }
  ]
}
```


Um eine Verbindung mit dem Server herzustellen SFTP, geben Sie an der Eingabeaufforderung einen der folgenden Befehle ein.

- Wenn Sie ein Passwort zur Authentifizierung verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

Geben Sie bei der Aufforderung Ihr Passwort ein.

- Wenn Sie ein key pair zur Authentifizierung verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
sftp -i private-key-file myuser@transfer-server-ID.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

Note

Verwenden Sie für diese sftp Befehle die ID des Ortes, AWS-Region an dem sich Ihr Transfer Family Family-Server befindet. Wenn sich Ihr Server beispielsweise in USA Ost (Ohio) befindet, verwenden Sie us-east-2.

An der sftp Eingabeaufforderung werden Sie zu Ihrem Home-Verzeichnis weitergeleitet, das Sie anzeigen können, indem Sie den pwd Befehl ausführen. Beispielsweise:

```
sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket
```

Der Benutzer kann keine Verzeichnisse oberhalb des Home-Verzeichnisses anzeigen. Beispielsweise:

```
sftp> pwd
Remote working directory: /myuser-bucket
sftp> cd ..
sftp> ls
Couldn't read directory: Permission denied
```

Aktualisieren Sie Lambda, wenn Sie Amazon verwenden EFS

Wenn Sie Amazon EFS als Speicheroption für Ihren Transfer Family Family-Server ausgewählt haben, müssen Sie die Lambda-Funktion für Ihren Stack bearbeiten.

Um Ihrer Lambda-Funktion ein Posix-Profil hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die Lambda-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/lambda/>.
2. Wählen Sie die Lambda-Funktion aus, die Sie zuvor erstellt haben. Die Lambda-Funktion hat das Format von **stack-name**-GetUserConfigLambda-**lambda-identifier**, wo **stack-name** ist der CloudFormation Stackname und **lambda-identifier** ist der Bezeichner für die Funktion.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Code die Datei index.js aus, um den Code für die Funktion anzuzeigen.
4. Fügen Sie im response die folgende Zeile zwischen Policy und hinzuHomeDirectory:

```
PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},
```

Wo der **uid-value** and **gid-value** sind ganze Zahlen, 0 oder größer, die jeweils die Benutzer-ID und die Gruppen-ID darstellen.

Nachdem Sie das Posix-Profil hinzugefügt haben, könnte das Antwortfeld beispielsweise wie folgt aussehen:

```
response = {
  Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/api-gateway-transfer-efs-role', // The
  user will be authenticated if and only if the Role field is not blank
  Policy: '', // Optional JSON blob to further restrict this user's permissions
  PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534},
  HomeDirectory: '/fs-fab2c234' // Not required, defaults to '/'
};
```

Eine AS2 Konfiguration einrichten

In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie eine Applicability Statement 2 (AS2) -Konfiguration mit einrichten. AWS Transfer Family Nachdem Sie die hier beschriebenen Schritte abgeschlossen haben, verfügen Sie über einen AS2 -fähigen Server, der bereit ist, AS2 Nachrichten von einem Beispielhandelspartner anzunehmen. Sie werden auch über einen Konnektor verfügen, über den Sie AS2 Nachrichten an den Musterhandelspartner senden können.

 Note

In einigen Teilen des Beispiel-Setups wird das AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwendet. Falls Sie das noch nicht installiert haben AWS CLI, finden Sie weitere Informationen unter [Installieren oder Aktualisieren der neuesten Version von AWS CLI](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.

1. Erstellen Sie Zertifikate für sich und Ihren Handelspartner. Wenn Sie bereits Zertifikate haben, die Sie verwenden können, können Sie diesen Abschnitt überspringen.

Dieser Vorgang wird unter beschrieben [Schritt 1: Erstellen Sie Zertifikate für AS2](#).

2. Erstellen Sie einen AWS Transfer Family Server, der das AS2 Protokoll verwendet. Optional können Sie dem Server eine Elastic IP-Adresse hinzufügen, sodass er mit dem Internet verbunden ist.

Dieser Prozess wird unter beschrieben. [Schritt 2: Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet](#)

 Note

Sie müssen einen Transfer Family Family-Server nur für eingehende Übertragungen erstellen. Wenn Sie nur ausgehende Übertragungen durchführen, benötigen Sie keinen Transfer Family Family-Server.

3. Importieren Sie die Zertifikate, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.

Dieser Vorgang wird unter beschrieben [Schritt 3: Zertifikate als Transfer Family Family-Zertifikatsressourcen importieren](#).

4. Um Ihre Handelspartner einzurichten, erstellen Sie ein lokales Profil und ein Partnerprofil.

Dieser Vorgang wird unter beschrieben [Schritt 4: Erstellen Sie Profile für Sie und Ihren Handelspartner](#).

5. Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Handelspartner.

Dieser Prozess wird unter beschrieben [Schritt 5: Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Partner](#).

 Note

Sie müssen eine Vereinbarung nur für eingehende Übertragungen erstellen. Wenn Sie nur ausgehende Überweisungen durchführen, benötigen Sie keine Vereinbarung.

6. Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Handelspartner her.

Dieser Prozess wird unter beschrieben [Schritt 6: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner her](#).

 Note

Sie müssen einen Connector nur für ausgehende Übertragungen erstellen. Wenn Sie nur eingehende Übertragungen durchführen, benötigen Sie keinen Connector.

7. Testen Sie einen AS2 Dateiaustausch.

Dieser Vorgang wird unter beschrieben [Schritt 7: Testen Sie den Dateiaustausch AS2 mithilfe von Transfer Family](#).

Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie wie folgt vorgehen:

- Senden Sie Dateien mit dem Befehl `Transfer Family start-file-transfer` AWS Command Line Interface (AWS CLI) an einen AS2 Remote-fähigen Partnerserver.
- Empfangen Sie Dateien von einem AS2 Remote-Partnerserver auf Port 5080 über Ihren Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkt.

Schritt 1: Erstellen Sie Zertifikate für AS2

Beide Parteien an einem AS2 Austausch benötigen X.509-Zertifikate. Sie können diese Zertifikate auf beliebige Weise erstellen. In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie [Open SSL](#) von der Befehlszeile aus verwenden, um ein Stammzertifikat zu erstellen und anschließend untergeordnete Zertifikate zu signieren. Beide Parteien müssen ihre eigenen Zertifikate generieren.

 Note

Die Schlüssellänge für AS2 Zertifikate muss mindestens 2048 Bit und höchstens 4096 Bit betragen.

Beachten Sie Folgendes, um Dateien mit einem Partner zu übertragen:

- Sie können Zertifikate an Profile anhängen. Die Zertifikate enthalten öffentliche oder private Schlüssel.
- Ihr Handelspartner sendet Ihnen seine öffentlichen Schlüssel und Sie senden ihm Ihre.
- Ihr Handelspartner verschlüsselt Nachrichten mit Ihrem öffentlichen Schlüssel und signiert sie mit seinem privaten Schlüssel. Umgekehrt verschlüsseln Sie Nachrichten mit dem öffentlichen Schlüssel Ihres Partners und signieren sie mit Ihrem privaten Schlüssel.

 Note

Wenn Sie Schlüssel lieber mit einem [verwalten](#) möchten, GUI [Portecle](#) ist eine Option, die Sie verwenden können.

Um Beispielzertifikate zu generieren

 Important

Senden Sie Ihrem Partner nicht Ihre privaten Schlüssel. In diesem Beispiel generieren Sie einen Satz selbstsignierter öffentlicher und privater Schlüssel für eine Partei. Wenn Sie zu Testzwecken als beide Handelspartner agieren möchten, können Sie diese Anweisungen wiederholen, um zwei Schlüsselsätze zu generieren: einen für jeden Geschäftspartner. In diesem Fall müssen Sie nicht zwei Stammzertifizierungsstellen (CAs) generieren.

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen RSA privaten Schlüssel mit einem 2048-Bit-Modul zu generieren.

```
/usr/bin/openssl genrsa -out root-ca-key.pem 2048
```

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein selbstsigniertes Zertifikat mit Ihrer Datei zu erstellen. `root-ca-key.pem`

```
/usr/bin/openssl req \
-x509 -new -nodes -sha256 \
-days 1825 \
-subj "/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=R00TCA" \
-key root-ca-key.pem \
-out root-ca.pem
```

Das `-subj` Argument besteht aus den folgenden Werten.

	Name	Beschreibung
C	Ländercode	Ein aus zwei Buchstaben bestehender Code für das Land, in dem Ihre Organisation ansässig ist.
ST	Bundesland, Region oder Provinz	Das Bundesland, die Region oder die Provinz, in der Ihre Organisation ansässig ist. (In diesem Fall bezieht sich Region nicht auf Ihre AWS-Region.)
L	Ortsname	Die Stadt, in der sich Ihre Organisation befindet.
O	Name der Organisation	Der vollständige offizielle Name Ihrer Organisation, einschließlich LLC Suffixen wie Corp usw.
OU	Name der Organisationseinheit	Die Abteilung in Ihrer Organisation, die sich mit diesem Zertifikat befasst.

	Name	Beschreibung
CN	Allgemeiner Name oder vollqualifizierter Domänenname (FQDN)	In diesem Fall erstellen wir ein Stammzertifikat, der Wert ist also R00TCA. In diesen Beispielen beschreiben wir den Zweck des Zertifikats. CN

- Erstellen Sie einen Signaturschlüssel und einen Verschlüsselungsschlüssel für Ihr lokales Profil.

```
/usr/bin/openssl genrsa -out signing-key.pem 2048
/usr/bin/openssl genrsa -out encryption-key.pem 2048
```

Note

Bei einigen Servern mit AS2 aktivierter Option, z. B. OpenAS2, müssen Sie dasselbe Zertifikat sowohl für das Signieren als auch für die Verschlüsselung verwenden. In diesem Fall können Sie denselben privaten Schlüssel und dasselbe Zertifikat für beide Zwecke importieren. Führen Sie dazu diesen Befehl anstelle der beiden vorherigen Befehle aus:

```
/usr/bin/openssl genrsa -out signing-and-encryption-key.pem 2048
```

- Führen Sie die folgenden Befehle aus, um Certificate Signing Requests (CSRs) für den Stammschlüssel zum Signieren zu erstellen.

```
/usr/bin/openssl req -new -key signing-key.pem -subj \
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Signer" -out signing-
key-csr.pem
```

```
/usr/bin/openssl req -new -key encryption-key.pem -subj \
"/C=US/ST=MA/L=Boston/O=TransferFamilyCustomer/OU=IT-dept/CN=Encrypter" -out
encryption-key-csr.pem
```

- Als Nächstes müssen Sie eine `signing-cert.conf` Datei und eine `encryption-cert.conf` Datei erstellen.

- Verwenden Sie einen Texteditor, um die `signing-cert.conf` Datei mit dem folgenden Inhalt zu erstellen:

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer  
keyUsage = digitalSignature, nonRepudiation
```

- Verwenden Sie einen Texteditor, um die `encryption-cert.conf` Datei mit dem folgenden Inhalt zu erstellen:

```
authorityKeyIdentifier=keyid,issuer  
keyUsage = dataEncipherment
```

6. Schließlich erstellen Sie die signierten Zertifikate, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

```
/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in signing-key-  
csr.pem -out signing-cert.pem -CA \  
root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile signing-cert.conf
```

```
/usr/bin/openssl x509 -req -sha256 -CAcreateserial -days 1825 -in encryption-key-  
csr.pem -out encryption-cert.pem \  
-CA root-ca.pem -CAkey root-ca-key.pem -extfile encryption-cert.conf
```

Schritt 2: Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mithilfe der AS2 Transfer-Familie AWS CLI einen -fähigen Server erstellen.

Note

In vielen der Beispielschritte werden Befehle verwendet, mit denen Parameter aus einer Datei geladen werden. Weitere Informationen zur Verwendung von Dateien zum Laden von Parametern finden Sie unter [So laden Sie Parameter aus einer Datei](#).

Wenn Sie stattdessen die Konsole verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [Erstellen Sie einen AS2 Server mit der Transfer Family Family-Konsole](#).

Ähnlich wie beim Erstellen eines SFTP FTPS AWS Transfer Family OR-Servers erstellen Sie einen Server, für den AS2 -aktiviert ist, indem Sie den `--protocols AS2` Parameter des `create-server` AWS CLI Befehls verwenden. Derzeit unterstützt Transfer Family nur VPC Endpunkttypen und Amazon S3 S3-Speicher mit dem AS2 Protokoll.

Wenn Sie Ihren AS2 -fähigen Server für Transfer Family mithilfe des `create-server` Befehls erstellen, wird automatisch ein VPC Endpunkt für Sie erstellt. Dieser Endpunkt macht TCP Port 5080 verfügbar, sodass er Nachrichten annehmen kann. AS2

Wenn Sie Ihren VPC Endpunkt öffentlich dem Internet zugänglich machen möchten, können Sie Ihrem VPC Endpunkt Elastic IP-Adressen zuordnen.

Um diese Anweisungen verwenden zu können, benötigen Sie Folgendes:

- Ihre ID VPC (zum Beispiel `vpc-abcdef01`).
- Die IDs Ihrer VPC Subnetze (zum Beispiel `subnet-abcdef01`, `01`, `subnet-021345ab`). `subnet-subnet-abcdef`
- Eine oder mehrere Sicherheitsgruppen, die eingehenden Datenverkehr auf TCP Port 5080 IDs von Ihren Handelspartnern zulassen (z. B. `sg-1234567890abcdef0` und `sg-abcdef01234567890`).
- (Optional) Die Elastic IP-Adressen, die Sie Ihrem Endpunkt zuordnen möchten. VPC
- Wenn Ihr Handelspartner nicht VPC über a mit Ihrem verbunden istVPN, benötigen Sie ein Internet-Gateway. Weitere Informationen finden Sie unter [Connect zum Internet mithilfe eines Internet-Gateways](#) im VPCAmazon-Benutzerhandbuch.

Um einen AS2 -fähigen Server zu erstellen

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```
aws transfer create-server --endpoint-type VPC \  
--endpoint-details VpcId=vpc-abcdef01,SubnetIds=subnet-abcdef01,subnet-  
abcdef01,subnet-  
021345ab,SecurityGroupIds=sg-abcdef01234567890,sg-1234567890abcdef0 --protocols AS2 \  
--protocol-details As2Transports=HTTP
```

2. (Optional) Sie können den VPC Endpunkt öffentlich machen. Sie können Elastic IP-Adressen nur über einen `update-server` Vorgang an einen Transfer Family Family-Server anhängen. Die

folgenden Befehle stoppen den Server, aktualisieren ihn mit Elastic IP-Adressen und starten ihn dann erneut.

```
aws transfer stop-server --server-id your-server-id
```

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --endpoint-details \
AddressAllocationIds=eipalloc-abcdef01234567890,eipalloc-
1234567890abcdef0,eipalloc-abcd012345ccccccc
```

```
aws transfer start-server --server-id your-server-id
```

Dieser `start-server` Befehl erstellt automatisch einen DNS Datensatz für Sie, der die öffentliche IP-Adresse für Ihren Server enthält. Um Ihrem Handelspartner Zugriff auf den Server zu gewähren, stellen Sie ihm die folgenden Informationen zur Verfügung. *your-region* Bezieht sich in diesem Fall auf Ihre AWS-Region.

*s-**your-server-id**.server.transfer.**your-region**.amazonaws.com*

Der GesamtbetragURL, den Sie Ihrem Handelspartner zur Verfügung stellen, lautet wie folgt:

*http://s-**your-server-id**.server.transfer.**your-region**.amazonaws.com:5080*

3. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um zu testen, ob auf Ihren AS2 -fähigen Server zugegriffen werden kann. Stellen Sie sicher, dass auf Ihren Server entweder über die private DNS Adresse Ihres VPC Endpunkts oder über Ihren öffentlichen Endpunkt zugegriffen werden kann (wenn Sie Ihrem Endpunkt eine Elastic IP-Adresse zugeordnet haben).

Wenn Ihr Server korrekt konfiguriert ist, ist die Verbindung erfolgreich. Sie erhalten jedoch eine Antwort mit dem HTTP Statuscode 400 (Bad Request), da Sie keine gültige AS2 Nachricht senden.

- Führen Sie für einen öffentlichen Endpunkt (wenn Sie im vorherigen Schritt eine Elastic IP-Adresse zugewiesen haben) den folgenden Befehl aus und ersetzen Sie dabei Ihre Server-ID und Region.

```
curl -vv -X POST http://s-your-server-id.transfer.your-region.amazonaws.com:5080
```

- Wenn Sie eine Verbindung innerhalb Ihres herstellenVPC, suchen Sie nach dem privaten DNS Namen Ihres VPC Endpunkts, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

```
aws transfer describe-server --server-id s-your-server-id
```

Dieser `describe-server` Befehl gibt Ihre VPC Endpunkt-ID im `VpcEndpointId` Parameter zurück. Verwenden Sie diesen Wert, um den folgenden Befehl auszuführen.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-your-vpc-endpoint-id
```

Dieser `describe-vpc-endpoints` Befehl gibt ein `DNSEntries` Array mit mehreren `DnsName` Parametern zurück. Verwenden Sie im folgenden Befehl den regionalen DNS Namen (den Namen, der die Availability Zone nicht enthält).

```
curl -vv -X POST http://vpce-your-vpce.vpce-svc-your-vpce-svc.your-region.vpce.amazonaws.com:5080
```

Der folgende Befehl zeigt beispielsweise Beispielwerte für die Platzhalter im vorherigen Befehl.

```
curl -vv -X POST http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-svc-11111aaaa2222bbbb.us-east-1.vpce.amazonaws.com:5080
```

4. (Optional) Konfigurieren Sie eine Protokollierungsrolle. Transfer Family protokolliert den Status der gesendeten und empfangenen Nachrichten in einem strukturierten JSON Format in CloudWatch Amazon-Protokollen. Um Transfer Family Zugriff auf die CloudWatch Protokolle in Ihrem Konto zu gewähren, müssen Sie eine Protokollierungsrolle auf Ihrem Server konfigurieren.

Erstellen Sie eine Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die `vertrauttransfer.amazonaws.com`, und fügen Sie die `AWSTransferLoggingAccess` verwaltete Richtlinie hinzu. Details hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Notieren Sie sich den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der IAM Rolle, die Sie gerade erstellt haben, und verknüpfen Sie ihn mit dem Server, indem Sie den folgenden `update-server` Befehl ausführen:

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/logging-role-name
```

 Note

Auch wenn die Logging-Rolle optional ist, empfehlen wir dringend, sie so einzurichten, dass Sie den Status Ihrer Nachrichten einsehen und Konfigurationsprobleme beheben können.

Schritt 3: Zertifikate als Transfer Family Family-Zertifikatsressourcen importieren

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Zertifikate mithilfe von importiert AWS CLI werden. Wenn Sie stattdessen die Transfer Family Family-Konsole verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “AS2Zertifikate importieren”](#).

Führen Sie die folgenden `import-certificate` Befehle aus, um die Signatur- und Verschlüsselungszertifikate zu importieren, die Sie in Schritt 1 erstellt haben. Wenn Sie dasselbe Zertifikat für Verschlüsselung und Signierung verwenden, importieren Sie dasselbe Zertifikat zweimal (einmal mit der `SIGNING` Verwendung und erneut mit der `ENCRYPTION` Verwendung).

```
aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://signing-cert.pem \
    --private-key file://signing-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem
```

Dieser Befehl gibt Ihre Signatur zurück `CertificateId`. Im nächsten Abschnitt wird diese Zertifikat-ID als bezeichnet *my-signing-cert-id*.

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-
cert.pem \
    --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-
ca.pem
```

Dieser Befehl gibt Ihre Verschlüsselung zurück `CertificateId`. Im nächsten Abschnitt wird diese Zertifikat-ID als bezeichnet *my-encrypt-cert-id*.

Importieren Sie als Nächstes die Verschlüsselungs- und Signaturzertifikate Ihres Partners, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://partner-
encryption-cert.pem \
```

```
--certificate-chain file://partner-root-ca.pem
```

Dieser Befehl gibt die Verschlüsselung Ihres Partners zurück `CertificateId`. Im nächsten Abschnitt wird diese Zertifikat-ID als bezeichnet *partner-encrypt-cert-id*.

```
aws transfer import-certificate --usage SIGNING --certificate file://partner-signing-cert.pem \  
--certificate-chain file://partner-root-ca.pem
```

Dieser Befehl gibt die Signatur Ihres Partners zurück `CertificateId`. Im nächsten Abschnitt wird diese Zertifikat-ID als bezeichnet *partner-signing-cert-id*.

Schritt 4: Erstellen Sie Profile für Sie und Ihren Handelspartner

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie AS2 Profile mithilfe von erstellen AWS CLI. Wenn Sie stattdessen die Transfer Family Family-Konsole verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Profile erstellen AS2”](#).

Erstellen Sie Ihr lokales AS2 Profil, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Dieser Befehl verweist auf die Zertifikate, die Ihre öffentlichen und privaten Schlüssel enthalten.

```
aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --profile-type LOCAL --certificate-ids \  
my-signing-cert-id my-encrypt-cert-id
```

Dieser Befehl gibt Ihre Profil-ID zurück. Im nächsten Abschnitt wird diese ID als bezeichnet *my-profile-id*.

Erstellen Sie nun das Partnerprofil, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Dieser Befehl verwendet nur die Public-Key-Zertifikate Ihres Partners. Um diesen Befehl zu verwenden, ersetzen Sie das *user input placeholders* durch Ihre eigenen Informationen, z. B. den AS2 Namen und das Zertifikat Ihres PartnersIDs.

```
aws transfer create-profile --as2-id PARTNER-COMPANY --profile-type PARTNER --  
certificate-ids \  
partner-signing-cert-id partner-encrypt-cert-id
```

Dieser Befehl gibt die Profil-ID Ihres Partners zurück. Im nächsten Abschnitt wird diese ID als bezeichnet *partner-profile-id*.

 Note

Ersetzen Sie in den vorherigen Befehlen *MYCORP* mit dem Namen Ihrer Organisation und *PARTNER-COMPANY* mit dem Namen der Organisation Ihres Handelspartners.

Schritt 5: Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Partner

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie AS2 Vereinbarungen mithilfe von erstellen AWS CLI. Wenn Sie stattdessen die Transfer Family Family-Konsole verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “AS2Vereinbarungen erstellen”](#).

In Vereinbarungen werden die beiden Profile (lokal und Partner), ihre Zertifikate und eine Serverkonfiguration zusammengeführt, die eingehende AS2 Übertragungen zwischen zwei Parteien ermöglicht. Sie können Ihre Artikel auflisten, indem Sie die folgenden Befehle ausführen.

```
aws transfer list-profiles --profile-type LOCAL
aws transfer list-profiles --profile-type PARTNER
aws transfer list-servers
```

Für diesen Schritt sind ein Amazon S3 S3-Bucket und IAM eine Rolle mit Lese-/Schreibzugriff auf und vom Bucket erforderlich. Die Anweisungen zum Erstellen dieser Rolle entsprechen denen für die Transfer Family SFTP und die FTPS Protokolle und sind unter verfügbar [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). FTP

Um eine Vereinbarung zu erstellen, benötigen Sie die folgenden Elemente:

- Der Amazon S3 S3-Bucket-Name (und das Objektpräfix, falls angegeben)
- Die ARN der IAM Rolle mit Zugriff auf den Bucket
- Ihre Transfer Family Family-Server-ID
- Ihre Profil-ID und die Profil-ID Ihres Partners

Erstellen Sie die Vereinbarung, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
aws transfer create-agreement --description "ExampleAgreementName" --server-id your-server-id \
```

```
--local-profile-id your-profile-id --partner-profile-id your-partner-profile-id --base-  
directory /DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox \  
--access-role arn:aws:iam::111111111111:role/TransferAS2AccessRole
```

Bei Erfolg gibt dieser Befehl die ID für die Vereinbarung zurück. Sie können dann die Details der Vereinbarung mit dem folgenden Befehl anzeigen.

```
aws transfer describe-agreement --agreement-id agreement-id --server-id your-server-id
```

Schritt 6: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner her

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mithilfe von AS2 Konnektoren erstellen AWS CLI. Wenn Sie stattdessen die Transfer Family Family-Konsole verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “AS2Konnektoren konfigurieren”](#).

Sie können den StartFileTransfer API Vorgang verwenden, um Dateien, die in Amazon S3 gespeichert sind, mithilfe eines Connectors an den AS2 Endpunkt Ihres Handelspartners zu senden. Sie können die zuvor erstellten Profile finden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen.

```
aws transfer list-profiles
```

Wenn Sie den Connector erstellen, müssen Sie den AS2 Server Ihres Partners angebenURL. Kopieren Sie den folgenden Text in eine Datei mit dem Namen `testAS2Config.json`.

```
{  
  "Compression": "ZLIB",  
  "EncryptionAlgorithm": "AES256_CBC",  
  "LocalProfileId": "your-profile-id",  
  "MdnResponse": "SYNC",  
  "MdnSigningAlgorithm": "DEFAULT",  
  "MessageSubject": "Your Message Subject",  
  "PartnerProfileId": "partner-profile-id",  
  "SigningAlgorithm": "SHA256"  
}
```

 Note

Geben Sie den DES_EDE3_CBC Algorithmus nur anEncryptionAlgorithm, wenn Sie einen älteren Client unterstützen müssen, der ihn benötigt, da es sich um einen schwachen Verschlüsselungsalgorithmus handelt.

Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um den Connector zu erstellen.

```
aws transfer create-connector --url "http://partner-as2-server-url" \  
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \  
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AWSTransferLoggingAccess \  
--as2-config file:///path/to/testAS2Config.json
```

Schritt 7: Testen Sie den Dateiaustausch AS2 mithilfe von Transfer Family

Erhalten Sie eine Datei von Ihrem Handelspartner

Wenn Sie Ihrem VPC Endpunkt eine öffentliche Elastic IP-Adresse zugeordnet haben, hat Transfer Family automatisch einen DNS Namen erstellt, der Ihre öffentliche IP-Adresse enthält. Die Subdomain ist Ihre AWS Transfer Family Server-ID (im Formats-1234567890abcdef0). Stellen Sie Ihrem Handelspartner URL Ihren Server im folgenden Format zur Verfügung.

```
http://s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com:5080
```

Wenn Sie Ihrem VPC Endpunkt keine öffentliche Elastic IP-Adresse zugeordnet haben, suchen Sie nach dem Hostnamen des VPC Endpunkts, der AS2 Nachrichten HTTP POST von Ihren Handelspartnern auf Port 5080 annehmen kann. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um die VPC Endpunktdetails abzurufen.

```
aws transfer describe-server --server-id s-1234567890abcdef0
```

Nehmen wir beispielsweise an, der vorherige Befehl gibt die VPC Endpunkt-ID von zurückvpce-1234abcd5678efghi. Dann würden Sie den folgenden Befehl verwenden, um die DNS Namen abzurufen.

```
aws ec2 describe-vpc-endpoints --vpc-endpoint-ids vpce-1234abcd5678efghi
```


Dieser Befehl gibt alle Details für den VPC Endpunkt zurück, die Sie zum Ausführen des folgenden Befehls benötigen.

Der DNS Name ist im `DnsEntries` Array aufgeführt. Ihr Handelspartner muss sich in Ihrer Nähe befinden VPC, um auf Ihren VPC Endpunkt zugreifen zu können (z. B. über AWS PrivateLink oder aVPN). Stellen Sie Ihrem Partner URL Ihren VPC Endpunkt im folgenden Format zur Verfügung.

```
http://vpce-your-vpce-id.vpce-svc-your-vpce-svc-id.your-region.vpce.amazonaws.com:5080
```

Im Folgenden werden beispielsweise Beispielwerte für die Platzhalter in den vorherigen Befehlen URL gezeigt.

```
http://vpce-0123456789abcdefg-fghij123.vpce-svc-11111aaaa2222bbbb.us-east-1.vpce.amazonaws.com:5080
```

In diesem Beispiel werden erfolgreiche Übertragungen an dem Speicherort gespeichert, der in dem von Ihnen angegebenen `base-directory` Parameter angegeben ist.

[Schritt 5: Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Partner](#) Wenn wir erfolgreich Dateien mit dem Namen `myfile1.txt` und `empfangenmyfile2.txt`, werden die Dateien unter gespeichert/*path-defined-in-the-agreement*/processed/*original_filename.messageId.original_extension*. Hier werden die Dateien als */DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox/processed/myfile1.messageId.txt* und gespeichert/*DOC-EXAMPLE-DESTINATION-BUCKET/AS2-inbox/processed/myfile2.messageId.txt*.

Wenn Sie bei der Erstellung Ihres Transfer Family Family-Servers eine Protokollierungsrolle konfiguriert haben, können Sie Ihre CloudWatch Protokolle auch auf den Status von AS2 Nachrichten überprüfen.

Senden Sie eine Datei an Ihren Handelspartner

Sie können Transfer Family verwenden, um AS2 Nachrichten zu senden, indem Sie auf die Connector-ID und die Pfade zu den Dateien verweisen, wie im folgenden Befehl `start-file-transfer` AWS Command Line Interface (AWS CLI) dargestellt:

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-1234567890abcdef0 \
--send-file-paths "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile1.txt" "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile2.txt"
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Details für Ihre Konnektoren abzurufen:

```
aws transfer list-connectors
```

Der `list-connectors` Befehl gibt den Connector IDsURLs, und Amazon Resource Names (ARNs) für Ihre Konnektoren zurück.

Um die Eigenschaften eines bestimmten Connectors zurückzugeben, führen Sie den folgenden Befehl mit der ID aus, die Sie verwenden möchten:

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

Der `describe-connector` Befehl gibt alle Eigenschaften für den Konnektor zurück, einschließlich seiner RollenURL, Profile, Hinweise zur Nachrichtendisposition (MDNs), Tags und Überwachungsmetriken.

Sie können überprüfen, ob der Partner die Dateien erfolgreich erhalten hat, indem Sie sich die MDN Dateien JSON und ansehen. Diese Dateien werden gemäß den unter beschriebenen Konventionen benannt [Dateinamen und Speicherorte](#). Wenn Sie bei der Erstellung des Connectors eine Logging-Rolle konfiguriert haben, können Sie Ihre CloudWatch Logs auch auf den Status von AS2 Nachrichten überprüfen.

Konfiguration eines SFTP FTP ServerendpunktsFTPS, oder

Dieses Thema enthält Einzelheiten zum Erstellen und Verwenden von AWS Transfer Family Serverendpunkten, die eines oder mehrere der FTP Protokolle SFTPFTPS, und verwenden.

Themen

- [Optionen des Identitätsanbieters](#)
- [AWS Transfer Family Endpunkt-Typmatrix](#)
- [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#)
- [Übertragung von Dateien über einen Serverendpunkt mit einem Client](#)
- [Benutzer für Serverendpunkte verwalten](#)
- [Verwendung logischer Verzeichnisse zur Vereinfachung Ihrer Transfer Family Family-Verzeichnisstrukturen](#)

Optionen des Identitätsanbieters

AWS Transfer Family bietet verschiedene Methoden zur Authentifizierung und Verwaltung von Benutzern. In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Identitätsanbieter verglichen, die Sie mit Transfer Family verwenden können.

Aktion	AWS Transfer Family Dienst verwaltet	AWS Managed Microsoft AD	APIAmazon-Gateway	AWS Lambda
Unterstützte Protokolle	SFTP	SFTP, FTPS, FTP	SFTP, FTPS, FTP	SFTP, FTPS, FTP
Schlüsselbasierte Authentifizierung	Ja	Nein	Ja	Ja
Passwortauthentifizierung	Nein	Ja	Ja	Ja
AWS Identity and Access	Ja	Ja	Ja	Ja

Aktion	AWS Transfer Family Dienst verwaltet	AWS Managed Microsoft AD	APIAmazon-Gateway	AWS Lambda
Management () IAM und POSIX				
Logisches Home-Verzeichnis	Ja	Ja	Ja	Ja
Parametrisierter Zugriff (benutzer namenbasiert)	Ja	Ja	Ja	Ja
Ad-hoc-Zugriffsstruktur	Ja	Nein	Ja	Ja
AWS WAF	Nein	Nein	Ja	Nein

Hinweise:

- IAM wird verwendet, um den Zugriff auf den Amazon S3 S3-Backing-Speicher zu kontrollieren, und POSIX wird für Amazon verwendet EFS.
- Ad-Hoc bezieht sich auf die Möglichkeit, das Benutzerprofil zur Laufzeit zu senden. Sie können beispielsweise Benutzer in ihren Home-Verzeichnissen landen lassen, indem Sie den Benutzernamen als Variable übergeben.
- Einzelheiten dazu finden AWS WAF Sie unter [Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu](#).
- In einem Blogbeitrag wird die Verwendung einer in Microsoft Azure AD integrierten Lambda-Funktion als Identitätsanbieter für Transfer Family beschrieben. Einzelheiten finden Sie unter [Authentifizierung AWS Transfer Family mit Azure Active Directory](#) und. AWS Lambda
- Wir stellen mehrere AWS CloudFormation Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie schnell einen Transfer Family Family-Server bereitstellen können, der einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwendet. Details hierzu finden Sie unter [Lambda-Funktionsvorlagen](#).

Mit den folgenden Verfahren können Sie einen SFTP -aktivierten Server, -fähigen Server, FTPS -fähigen Server oder FTP AS2 -fähigen Server erstellen.

Nächster Schritt

- [Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#)
- [Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server](#)
- [Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server](#)
- [Konfiguration AS2](#)

AWS Transfer Family Endpunkt-Typmatrix

Wenn Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen, wählen Sie den zu verwendenden Endpunkttyp aus. In der folgenden Tabelle werden die Merkmale der einzelnen Endpunkttypen beschrieben.

Matrix der Endpunkttypen

Merkmal	Öffentlich	VPC- Internet	VPC- Intern	VPC_Endpoint (veraltet)
Unterstützte Protokolle	SFTP	SFTP, FTPS, AS2	SFTP, FTP, FTPS, AS2	SFTP
Access	Über das Internet. Für diesen Endpunkttyp ist keine spezielle Konfiguration in Ihrem erforderlich ichVPC.	Über das Internet und von internen VPC und VPC verbundenen Umgebungen, z. B. einem lokalen Rechenzentrum über AWS Direct Connect oder. VPN	Aus internen VPC und VPC vernetzten Umgebungen, z. B. einem lokalen Rechenzentrum über oder. AWS Direct Connect VPN	Aus internen VPC und VPC verbundenen Umgebungen, z. B. einem lokalen Rechenzentrum über oder. AWS Direct Connect VPN
Statische IP-Adresse	Sie können keine statische IP-Adresse anhängen. AWS stellt IP-Adress	Sie können Elastic IP-Adressen an den Endpunkt anhängen. Dies	Private IP-Adressen, die an den Endpunkt angeschlossen	Private IP-Adressen, die an den Endpunkt angehängt sind,

Merkmal	Öffentlich	VPC- Internet	VPC- Intern	VPC_Endpoint (veraltet)
	en bereit, die sich ändern können.	können AWS eigene IP-Adressen oder Ihre eigenen IP-Adressen sein (Bringen Sie Ihre eigenen IP-Adressen mit). Elastische IP-Adressen, die an den Endpunkt angehängt sind, ändern sich nicht. Private IP-Adressen, die an den Server angeschlossen sind, ändern sich ebenfalls nicht.	sind, ändern sich nicht.	ändern sich nicht.

Merkmal	Öffentlich	VPC- Internet	VPC- Intern	VPC_Endpoint (veraltet)
Liste der zugelassenen Quell-IP-Adressen	Dieser Endpunkttyp unterstützt keine Zulassungslisten nach Quell-IP-Adressen. Der Endpunkt ist öffentlich zugänglich und überwacht den Datenverkehr über Port 22.  Note Bei VPC-gehosteten Endpunkten können SFTP Transfer Family Family-Server über Port 22 (Standard) oder Port 2222	Um den Zugriff über die Quell-IP-Adresse zu ermöglichen, können Sie Sicherheitsgruppen verwenden, die an die Serverendpunkte und das Netzwerk an das Subnetz ACLs angeschlossen sind, in dem sich der Endpunkt befindet.	Um den Zugriff über die Quell-IP-Adresse zu ermöglichen, können Sie Sicherheitsgruppen verwenden, die an die Serverendpunkte angehängt sind, und Netzwerkzugriffskontrolllisten (NetzwerkACLs) verwenden, die mit dem Subnetz verknüpft sind, in dem sich der Endpunkt befindet.	Um den Zugriff über die Quell-IP-Adresse zu ermöglichen, können Sie Sicherheitsgruppen verwenden, die an die Serverendpunkte und das Netzwerk an das Subnetz ACLs angeschlossen sind, in dem sich der Endpunkt befindet.

Merkmal	Öffentlich	VPC- Internet	VPC- Intern	VPC_Endpoint (veraltet)
	betrieben werden.			
Liste der zugelassenen Client-Firewalls	Sie müssen den DNS Namen des Servers zulassen. Da sich IP-Adressen ändern können, sollten Sie es vermeiden, IP-Adressen für Ihre Client-Firewall-Zulassungsliste zu verwenden.	Sie können den DNS Namen des Servers oder die mit dem Server verbundenen Elastic IP-Adressen zulassen.	Sie können die privaten IP-Adressen oder den DNS Namen der Endpoints zulassen.	Sie können die privaten IP-Adressen oder den DNS Namen der Endpunkte zulassen.

Note

Der VPC_ENDPOINT Endpunkttyp ist jetzt veraltet und kann nicht zum Erstellen neuer Server verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen den neuen VPC Endpunkttyp (EndpointType=VPC), den Sie entweder als Intern - oder Internetanschluss verwenden können, wie in der vorherigen Tabelle beschrieben. EndpointType=VPC_ENDPOINT Details hierzu finden Sie unter [Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT](#).

Ziehen Sie die folgenden Optionen in Betracht, um die Sicherheit Ihres AWS Transfer Family Servers zu verbessern:

- Verwenden Sie einen VPC Endpunkt mit internem Zugriff, sodass der Server nur für Clients in Ihrer VPC oder einer VPC verbundenen Umgebung zugänglich ist, z. B. in einem lokalen Rechenzentrum über AWS Direct Connect oder. VPN

- Verwenden Sie einen Endpunkt mit Internetzugriff, um Clients den Zugriff auf den Endpunkt über das Internet zu ermöglichen und Ihren Server zu schützen. VPC Ändern Sie dann die Sicherheitsgruppen VPC so, dass nur Datenverkehr von bestimmten IP-Adressen zugelassen wird, auf denen die Clients Ihrer Benutzer gehostet werden.
- Wenn Sie eine kennwortbasierte Authentifizierung benötigen und einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter für Ihren Server verwenden, ist es eine bewährte Methode, dass Ihre Passwortrichtlinie verhindert, dass Benutzer schwache Passwörter erstellen, und dass die Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche begrenzt wird.
- AWS Transfer Family ist ein verwalteter Dienst und bietet daher keinen Shell-Zugriff. Sie können nicht direkt auf den zugrunde liegenden SFTP Server zugreifen, um betriebssystemeigene Befehle auf Transfer Family Family-Servern auszuführen.
- Verwenden Sie einen Network Load Balancer vor einem VPC Endpunkt mit internem Zugriff. Ändern Sie den Listener-Port auf dem Load Balancer von Port 22 auf einen anderen Port. Dadurch kann das Risiko, dass Portscanner und Bots Ihren Server untersuchen, verringern, aber nicht ausschließen, da Port 22 am häufigsten zum Scannen verwendet wird. Einzelheiten finden Sie im Blogbeitrag [Network Load Balancers now support Security Groups](#).

Note

Wenn Sie einen Network Load Balancer verwenden, zeigen die AWS Transfer Family CloudWatch Protokolle die IP-Adresse für die NLB und nicht die tatsächliche Client-IP-Adresse.

Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder

Mithilfe des Dienstes können Sie einen Dateiübertragungsserver erstellen. AWS Transfer Family Die folgenden Dateiübertragungsprotokolle sind verfügbar:

- Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) — Dateiübertragung überSSH. Details hierzu finden Sie unter [the section called “Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server”](#).

Note

Wir bieten ein AWS CDK Beispiel für die Erstellung eines SFTP Transfer Family Family-Servers. Das TypeScript Beispiel verwendet und ist GitHub [hier](#) verfügbar.

- File Transfer Protocol Secure (FTPS) — Dateiübertragung mit TLS Verschlüsselung. Details hierzu finden Sie unter [the section called “Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server”](#).
- File Transfer Protocol (FTP) — Unverschlüsselte Dateiübertragung. Details hierzu finden Sie unter [the section called “Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server”](#).
- Anwendbarkeitserklärung 2 (AS2) — Dateiübertragung für den Transport strukturierter business-to-business Daten. Details hierzu finden Sie unter [the section called “Konfigurieren AS2”](#). Denn AS2 Sie können schnell einen AWS CloudFormation Stack zu Demonstrationszwecken erstellen. Dieses Verfahren wird unter beschrieben [Verwenden Sie eine Vorlage, um einen AS2 Demo-Transfer-Family-Stack zu erstellen](#).

Sie können einen Server mit mehreren Protokollen erstellen.

Note

Wenn Sie mehrere Protokolle für denselben Serverendpunkt aktiviert haben und den Zugriff über mehrere Protokolle mit demselben Benutzernamen ermöglichen möchten, können Sie dies tun, sofern die für das Protokoll spezifischen Anmeldeinformationen in Ihrem Identitätsanbieter eingerichtet wurden. Für empfehlen wir FTP, separate Anmeldeinformationen von SFTP und zu verwenden FTPS. Dies liegt daran, dass Anmeldeinformationen im Gegensatz zu SFTP und FTPS im Klartext FTP übertragen werden. Indem Sie FTP Anmeldeinformationen von Ihren Workloads isolieren SFTP oder FTPS, falls FTP Anmeldeinformationen geteilt oder offengelegt werden, schützen SFTP oder schützen FTPS.

Wenn Sie einen Server erstellen, wählen Sie einen bestimmten Server aus, AWS-Region um die Dateioptionsanforderungen von Benutzern auszuführen, die diesem Server zugewiesen sind. Sie weisen dem Server nicht nur ein oder mehrere Protokolle zu, sondern weisen auch einen der folgenden Identitätsanbieterarten zu:

- Dienst, der mithilfe von SSH Schlüsseln verwaltet wird. Details hierzu finden Sie unter [Arbeiten mit Benutzern, die vom Service verwaltet werden](#).
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD). Mit dieser Methode können Sie Ihre Microsoft Active Directory-Gruppen integrieren, um Zugriff auf Ihre Transfer Family Family-Server zu gewähren. Details hierzu finden Sie unter [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

- Eine benutzerdefinierte Methode. Die benutzerdefinierte Identitätsanbieter-Methode verwendet AWS Lambda oder Amazon API Gateway und ermöglicht es Ihnen, Ihren Verzeichnisdienst zu integrieren, um Ihre Benutzer zu authentifizieren und zu autorisieren. Der Service weist automatisch einen Identifier zu, der den Server eindeutig identifiziert. Details hierzu finden Sie unter [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#). Transfer Family bietet AWS CloudFormation Vorlagen, mit denen Sie schnell Server bereitstellen können, die einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden.
- [Lambda-Funktionen für die Authentifizierung](#) beschreibt CloudFormation Vorlagen, die eine Lambda-Funktion zur Authentifizierung verwenden.
- [Authentifizierung mit einer API Gateway-Methode](#) beschreibt CloudFormation Vorlagen, die eine Amazon API Gateway-Methode zur Authentifizierung verwenden.

Sie weisen dem Server auch einen Endpunkttyp (öffentlich zugänglich oder VPC gehostet) und einen Hostnamen zu, indem Sie den Standard-Serverendpunkt oder einen benutzerdefinierten Hostnamen verwenden, indem Sie den Amazon Route 53-Service oder einen Domain Name System (DNS) - Service Ihrer Wahl verwenden. Ein Server-Hostname muss in dem Ort, an AWS-Region dem er erstellt wurde, eindeutig sein.

Darüber hinaus können Sie eine CloudWatch Amazon-Protokollierungsrolle zuweisen, um Ereignisse in Ihre CloudWatch Protokolle zu übertragen, eine Sicherheitsrichtlinie wählen, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind, und dem Server Metadaten in Form von Tags hinzufügen, die Schlüssel-Wert-Paare sind.

 Important

Es fallen Kosten für instanziierte Server und für die Datenübertragung an. Preisinformationen und Informationen zur Schätzung der Kosten für die Nutzung von Transfer Family finden Sie unter [AWS Transfer Family Preise](#). AWS -Preisrechner

Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server

Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) ist ein Netzwerkprotokoll, das für die sichere Übertragung von Daten über das Internet verwendet wird. Das Protokoll unterstützt die volle Sicherheits- und Authentifizierungsfunktionalität von SSH. Es wird häufig für den Austausch von Daten, einschließlich sensibler Informationen, zwischen Geschäftspartnern in einer Vielzahl von Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Werbung verwendet.

Note

SFTP Server für Transfer Family arbeiten über Port 22. Bei VPC -gehosteten Endpunkten können SFTP Transfer Family Family-Server auch über Port 2222 betrieben werden. Details hierzu finden Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).

Informationen finden Sie auch unter:

- Wir bieten ein AWS CDK Beispiel für die Erstellung eines SFTP Transfer Family Family-Servers. Das TypeScript Beispiel verwendet und ist GitHub [hier](#) verfügbar.
- Eine Anleitung zum Bereitstellen eines Transfer Family Family-Servers in einem finden Sie unter [Verwenden Sie die IP-Zulassungsliste VPC, um Ihre AWS Transfer Family Server zu sichern](#).

So erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie im Navigationsbereich Server aus. Wählen Sie dann Server erstellen aus.
2. Wählen Sie unter Protokolle auswählen SFTP die Option aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- ☒ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- ☐ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- ☐ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- ☐ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

Cancel Next

3. Wählen Sie unter Identitätsanbieter auswählen den Identitätsanbieter aus, den Sie für die Verwaltung des Benutzerzugriffs verwenden möchten. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Service verwaltet — Sie speichern Benutzeridentitäten und Schlüssel in AWS Transfer Family.

Choose an identity provider

Identity provider

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☒ **Service managed**
Create and manage users within the service

☐ **AWS Directory Service** [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☐ **Custom Identity Provider** [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

- **AWS Directory Service for Microsoft Active Directory**— Sie stellen ein AWS Directory Service Verzeichnis für den Zugriff auf den Endpunkt bereit. Auf diese Weise können Sie die in Ihrem Active Directory gespeicherten Anmeldeinformationen verwenden, um Ihre Benutzer zu authentifizieren. Weitere Informationen zur Arbeit mit AWS Managed Microsoft AD Identitätsanbietern finden Sie unter [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

Note

- Kontoübergreifende Verzeichnisse und gemeinsam genutzte Verzeichnisse werden für AWS Managed Microsoft AD nicht unterstützt.
- Um einen Server mit Directory Service als Identitätsanbieter einzurichten, müssen Sie einige AWS Directory Service Berechtigungen hinzufügen. Details hierzu finden Sie unter [Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

Choose an identity provider

Identity provider

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ **Service managed**
Create and manage users within the service

☒ **AWS Directory**
[Service Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☐ **Custom Identity Provider**
[Provider Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Directory
TATER3

Cancel Previous Next

- Benutzerdefinierter Identitätsanbieter — Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Verwenden Sie AWS Lambda, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können einen vorhandenen Identitätsanbieter verwenden, der von einer Lambda-Funktion unterstützt wird. Sie geben den Namen der Lambda-Funktion an. Weitere Informationen finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#).
 - Verwenden Sie Amazon API Gateway, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können eine API Gateway-Methode erstellen, die von einer Lambda-Funktion unterstützt wird, um sie als Identitätsanbieter zu verwenden. Sie stellen ein Amazon API Gateway URL und eine Aufruf-Rolle bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#).

Für beide Optionen können Sie auch angeben, wie Sie sich authentifizieren möchten.

- Passwort ODER Schlüssel — Benutzer können sich entweder mit ihrem Passwort oder ihrem Schlüssel authentifizieren. Dies ist der Standardwert.
- Passwort ONLY — Benutzer müssen ihr Passwort eingeben, um eine Verbindung herzustellen.
- Schlüssel ONLY — Benutzer müssen ihren privaten Schlüssel angeben, um eine Verbindung herzustellen.

- **ANDPasswortschlüssel** — Benutzer müssen sowohl ihren privaten Schlüssel als auch ihr Passwort angeben, um eine Verbindung herzustellen. Der Server überprüft zuerst den Schlüssel. Wenn der Schlüssel gültig ist, fordert das System dann zur Eingabe eines Kennworts auf. Wenn der angegebene private Schlüssel nicht mit dem gespeicherten öffentlichen Schlüssel übereinstimmt, schlägt die Authentifizierung fehl.

Choose an identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

- ☐ **Service managed**
Create and manage users within the service
- ☐ **AWS Directory Service** [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS
- ☒ **Custom Identity Provider** [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

☒ **Use AWS Lambda to connect your identity provider** [Info](#)
Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☐ **Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** [Info](#)
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

AWS Lambda function

[Refresh](#)

Authentication methods
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

- ☒ **Password OR public key**
- ☐ Password ONLY
- ☐ Public Key ONLY
- ☐ Password AND public key

[Info](#) Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

4. Wählen Sie Weiter.
5. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie als Endpunktyp den Typ Öffentlich zugänglicher Endpunkt aus. Informationen zu einem VPCgehosteten Endpunkt finden Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).

- b. (Optional) Wählen Sie für Benutzerdefinierter Hostname die Option Keine aus.

Sie erhalten einen Server-Hostnamen, der von bereitgestellt wird.

AWS Transfer Family Der Server-Host-Name hat das Format

serverId.server.transfer.*regionId*.amazonaws.com.

Für einen benutzerdefinierten Hostnamen geben Sie einen benutzerdefinierten Alias für Ihren Serverendpunkt an. Weitere Informationen zum Arbeiten mit benutzerdefinierten Hostnamen finden Sie unter [Mit benutzerdefinierten Hostnamen arbeiten](#)

- c. (Optional) Wählen Sie für FIPSAktiviert das Kontrollkästchen FIPSEnabled Endpoint aus, um sicherzustellen, dass der Endpunkt den Federal Information Processing Standards (FIPS) entspricht.

Note

FIPS-aktivierte Endpunkte sind nur in nordamerikanischen AWS Regionen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Regionen finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz Weitere Informationen zu FIPS finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

- d. Wählen Sie Weiter.

Choose an endpoint

Endpoint configuration [Info](#)

Endpoint type
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

☒ **Publicly accessible**
Accessible over the internet

☐ **VPC hosted** [Info](#)
Access controlled using Security Groups

Custom hostname
Specify a custom alias for your server endpoint.

None ▼

FIPS Enabled
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)
☐ **FIPS Enabled endpoint**

Cancel

Previous

Next

6. Wählen Sie auf der Seite „Domain auswählen“ den AWS Speicherdienst aus, den Sie zum Speichern und Zugreifen auf Ihre Daten über das ausgewählte Protokoll verwenden möchten:
 - Wählen Sie Amazon S3, um Ihre Dateien als Objekte über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.
 - Wählen Sie Amazon EFS, um Ihre Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.
- Wählen Sie Weiter.
7. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:
 - a. Geben Sie für die Protokollierung eine bestehende Protokollgruppe an oder erstellen Sie eine neue (Standardoption).

The screenshot shows the 'Configure additional details' step in the AWS Transfer Family console. On the left, a sidebar lists six steps: Step 1 (Choose protocols), Step 2 (Choose an identity provider), Step 3 (Choose an endpoint), Step 4 (Choose a domain), Step 5 (Configure additional details - currently active), and Step 6 (Review and create). The main content area is titled 'Configure additional details' and contains two sections: 'Logging' and 'Logging role'. The 'Logging' section has a heading 'Log group' and a description 'Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format'. It features two radio buttons: 'Create a new log group' (selected) and 'Choose an existing log group'. Below these is a dropdown menu labeled 'Choose an existing log group' with a refresh icon and a 'Create log group' button with an external link icon. The 'Logging role' section has a heading 'Logging role' and a description 'Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs'. It features two radio buttons: 'Create a new role' (selected) and 'Choose an existing role'. At the bottom, a blue information box states: 'Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.'

Wenn Sie eine bestehende Protokollgruppe auswählen, müssen Sie eine auswählen, die mit Ihrer verknüpft ist AWS-Konto.

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1
Choose protocols

Step 2
Choose an identity provider

Step 3
Choose an endpoint

Step 4
Choose a domain

Step 5
Configure additional details

Step 6
Review and create

Configure additional details

Logging Info

Log group Info
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

☐ Create a new log group ☒ Choose an existing log group

/aws/transfer/

Logging role Info
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

☐ Create a new role ☐ Choose an existing role

ⓘ Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

Wenn Sie „Protokollgruppe erstellen“ wählen, wird in der CloudWatch Konsole (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) die Seite „Protokollgruppe erstellen“ geöffnet. Einzelheiten finden Sie unter [Protokollgruppe erstellen in CloudWatch Logs](#).

- b. (Optional) Wählen Sie für verwaltete Workflows den Workflow IDs (und eine entsprechende Rolle) aus, den Transfer Family bei der Ausführung des Workflows annehmen soll. Sie können einen Workflow auswählen, der bei einem vollständigen Upload ausgeführt wird, und einen anderen, der bei einem teilweisen Upload ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Dateien mithilfe verwalteter Workflows finden Sie unter [AWS Transfer Family verwaltete Workflows](#).

Managed workflows Info

Workflow for complete file uploads
Select the workflow that AWS Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

W-

Workflow for partial file uploads
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

W-

Managed workflows execution role Info
Select the role that AWS Transfer Family should assume when executing a workflow


- c. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

 Note

Standardmäßig gilt:

- Wenn FIPSEnabled Endpoint nicht ausgewählt ist, ist die TransferSecurityPolicy-2020-06 Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt.
- Wenn FIPSEnabled Endpoint ausgewählt ist, ist die TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt.

Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).



Cryptographic algorithm options [Info](#)

Security Policy
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05 ▼ 

- d. (Optional) Geben Sie unter Server-Hostschlüssel einen RSA, ED25519, oder ECDSA privaten Schlüssel ein, der zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen. SFTP Sie können auch eine Beschreibung hinzufügen, um zwischen mehreren Hostschlüsseln zu unterscheiden.

Nachdem Sie Ihren Server erstellt haben, können Sie weitere Hostschlüssel hinzufügen. Mehrere Hostschlüssel sind nützlich, wenn Sie Schlüssel rotieren möchten oder wenn Sie verschiedene Schlüsseltypen verwenden möchten, z. B. einen RSA Schlüssel und auch einen ECDSA Schlüssel.

Note

Der Abschnitt Server-Host-Schlüssel wird nur für die Migration von Benutzern von einem vorhandenen SFTP -fähigen Server verwendet.

Server Host Key [Info](#)**Private key - optional**

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key

Description - optional

Add a description to differentiate between multiple private keys

Enter optional description

i You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.


- e. (Optional) Geben Sie für Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie dann Tag hinzufügen aus.
- f. Wählen Sie Weiter.

Tags

Key	Value	
Enter key	Enter value	Remove tag
Add tag		

- g. Sie können die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie gehen in Ihr Home-Verzeichnis und haben 10.000 Unterverzeichnisse. Mit anderen Worten, Ihr S3-Bucket hat 10.000 Ordner. Wenn Sie in diesem Szenario den Befehl

ls (list) ausführen, dauert der Listenvorgang zwischen sechs und acht Minuten. Wenn Sie Ihre Verzeichnisse optimieren, dauert dieser Vorgang jedoch nur wenige Sekunden.



Optimized Directories [Info](#)


Your logical directories can now support mappings up to 2.1MB for both Amazon S3 and EFS

Select this option to improve performance of the listing of your folders in your S3 bucket

☒ Enable

Turning this option off restores to the default performance to list your S3 directory

- h. (Optional) Konfigurieren Sie AWS Transfer Family Server so, dass Ihren Endbenutzern benutzerdefinierte Nachrichten wie Unternehmensrichtlinien oder Nutzungsbedingungen angezeigt werden. Geben Sie für Banner anzeigen in das Textfeld Banner für die Vorauthentifizierung die Textnachricht ein, die Sie Ihren Benutzern vor der Authentifizierung anzeigen möchten.



Display banners

Pre-authentication display banner - *optional*
Enter the message you want displayed before the client connects to your server

Optional display banner message

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

- i. (Optional) Sie können die folgenden zusätzlichen Optionen konfigurieren.
- **SetStat Option:** Aktivieren Sie diese Option, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn ein Client versucht, eine Datei SETSTAT zu verwenden, die Sie in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen. Weitere Informationen finden Sie in der SetStatOption Dokumentation im [ProtocolDetails](#).
 - **TLSWiederaufnahme der Sitzung:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eines der Protokolle für diesen Server aktiviert FTPS haben.
 - **Passive IP:** Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie FTPS oder FTP als eines der Protokolle für diesen Server aktiviert haben.

Additional configuration

SetStat option - optional [Info](#)
Select whether you want this server to ignore SetStat command

☐ Enable

TLS session resumption - optional [Info](#)
Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

☒ Enforce
☐ Enable
☐ Disable

i To enable TLS session resumption, enable FTPS as one of the protocols selected in Step 1

Passive IP - optional [Info](#)
Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

1.2.3.4

i To enable Passive IP, enable FTP or FTPS as one of the protocols selected in Step 1

8. Überprüfen Sie unter Überprüfen und erstellen Ihre Auswahl.


- Wenn Sie eine davon bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt Bearbeiten aus.

i Note

Sie müssen jeden Schritt nach dem Schritt überprüfen, den Sie bearbeiten möchten.

- Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Server Dateioperationen für die Benutzer ausführen.



Servers (1)						Actions	Add user	Create server
☐	Hostname	Server ID	State	users	Endpoint type	Domain		
☐	-	s-	Starting	No Users	Public	Amazon S3		

Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server

File Transfer Protocol over SSL (FTPS) ist eine Erweiterung von FTP. Es verwendet die kryptografischen Protokolle Transport Layer Security (TLS) und Secure Sockets Layer (SSL) zur Verschlüsselung des Datenverkehrs. FTPS ermöglicht die gleichzeitige oder unabhängige Verschlüsselung sowohl der Kontroll- als auch der Datenkanalverbindungen.

Um einen FTPS -fähigen Server zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie im Navigationsbereich Server aus. Wählen Sie dann Server erstellen aus.
2. Wählen Sie unter Protokolle auswählen die Option aus FTPS.

Wählen Sie unter Serverzertifikat ein in AWS Certificate Manager (ACM) gespeichertes Zertifikat aus, das zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen, FTPS und wählen Sie dann Weiter.

Informationen zum Anfordern eines neuen öffentlichen Zertifikats finden Sie unter [Anfordern eines öffentlichen Zertifikats](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.

Informationen zum Importieren eines vorhandenen Zertifikats finden Sie unter [Zertifikate importieren ACM](#) in im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch. ACM

Informationen zum Anfordern eines privaten Zertifikats zur Verwendung FTPS über private IP-Adressen finden Sie unter [Anfordern eines privaten Zertifikats](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.


Zertifikate mit den folgenden kryptografischen Algorithmen und Schlüsselgrößen werden unterstützt:

- 2048-Bit RSA (_2048) RSA
- 4096-Bit (_4096) RSA RSA
- Elliptic Prime Curve 256-Bit (EC_prime256v1)

- Elliptic Prime Curve 384-Bit (EC_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521-Bit (EC_secp521r1)

 Note

Bei dem Zertifikat muss es sich um ein gültiges SSL/TLS X.509 Version 3-Zertifikat mit einer angegebenen IP-Adresse und FQDN Informationen über den Aussteller handeln.



Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- ☐ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- ☐ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- ☒ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- ☐ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

AWS Certificate Manager (ACM) certificate [Info](#)

Server certificate

Choose a certificate stored in ACM which will be used to identify your server when clients connect to it over FTPS



[Cancel](#) [Next](#)

3. Wählen Sie unter Identitätsanbieter auswählen den Identitätsanbieter aus, den Sie für die Verwaltung des Benutzerzugriffs verwenden möchten. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory— Sie stellen ein AWS Directory Service Verzeichnis für den Zugriff auf den Endpunkt bereit. Auf diese Weise können Sie die in Ihrem Active Directory gespeicherten Anmeldeinformationen verwenden, um Ihre Benutzer zu authentifizieren. Weitere Informationen zur Arbeit mit AWS Managed Microsoft AD Identitätsanbietern finden Sie unter [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

Note

- Kontoübergreifende Verzeichnisse und gemeinsam genutzte Verzeichnisse werden für AWS Managed Microsoft AD nicht unterstützt.
- Um einen Server mit Directory Service als Identitätsanbieter einzurichten, müssen Sie einige AWS Directory Service Berechtigungen hinzufügen. Details hierzu finden Sie unter [Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

Choose an identity provider

Identity provider

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ **Service managed**
Create and manage users within the service

☒ **AWS Directory**
[Service Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☐ **Custom Identity Provider**
[Provider Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Directory
TATER3

Cancel Previous Next

- Benutzerdefinierter Identitätsanbieter — Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Verwenden Sie AWS Lambda, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können einen vorhandenen Identitätsanbieter verwenden, der von einer Lambda-Funktion unterstützt wird. Sie geben den Namen der Lambda-Funktion an. Weitere Informationen finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#).
 - Verwenden Sie Amazon API Gateway, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können eine API Gateway-Methode erstellen, die von einer Lambda-Funktion unterstützt wird, um sie als Identitätsanbieter zu verwenden. Sie stellen ein Amazon API Gateway URL

und eine Aufruf-Rolle bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#).

Choose an identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type

An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ Service managed

Create and manage users within the service

☐ AWS Directory Service [Info](#)

Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☒ Custom Identity Provider [Info](#)

Manage users by integrating an identity provider of your choice

☒ Use AWS Lambda to connect your identity provider [Info](#)

Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☐ Use Amazon API Gateway to connect your identity provider [Info](#)

Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

AWS Lambda function

Choose a Lambda function



Authentication methods

Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

☒ Password OR public key

☐ Password ONLY

☐ Public Key ONLY

☐ Password AND public key

To choose an authentication method, enable SFTP as one of the protocols selected in Step 1

Cancel

Previous

Next

4. Wählen Sie Weiter.
5. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:

Note

FTPSServer für Transfer Family arbeiten über Port 21 (Steuerkanal) und Portbereich 8192—8200 (Datenkanal).

- a. Wählen Sie unter Endpunkttyp den Typ des VPCgehosteten Endpunkts aus, auf dem der Endpunkt Ihres Servers gehostet werden soll. Informationen zur Einrichtung Ihres VPC gehosteten Endpunkts finden Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).

 Note

Öffentlich zugängliche Endpunkte werden nicht unterstützt.

- b. (Optional) Wählen Sie für FIPSAktiviert das Kontrollkästchen FIPSEnabled Endpoint aus, um sicherzustellen, dass der Endpunkt den Federal Information Processing Standards (FIPS) entspricht.

 Note

FIPS-aktivierte Endpunkte sind nur in nordamerikanischen AWS Regionen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Regionen finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz Weitere Informationen zu FIPS finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

- c. Wählen Sie Weiter.

Choose an endpoint

Endpoint configuration [Info](#)

Endpoint type
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

☐ Publicly accessible
Accessible over the internet

☒ VPC hosted [Info](#)
Access controlled using Security Groups

Access [Info](#)

☒ Internal

☐ Internet Facing

VPC
Select a VPC ID



[Create a VPC](#) 

FIPS Enabled
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

☐ FIPS Enabled endpoint

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

6. Wählen Sie auf der Seite Domain auswählen den AWS Speicherdienst aus, den Sie zum Speichern und Zugreifen auf Ihre Daten über das ausgewählte Protokoll verwenden möchten:
- Wählen Sie Amazon S3, um Ihre Dateien als Objekte über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.
 - Wählen Sie Amazon EFS, um Ihre Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.

Wählen Sie Weiter.

7. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:

- a. Geben Sie für die Protokollierung eine bestehende Protokollgruppe an oder erstellen Sie eine neue (Standardoption).


The screenshot shows the 'Configure additional details' step in the AWS Transfer Family console. On the left, a sidebar lists six steps: Step 1 (Choose protocols), Step 2 (Choose an identity provider), Step 3 (Choose an endpoint), Step 4 (Choose a domain), Step 5 (Configure additional details), and Step 6 (Review and create). Step 5 is currently selected. The main content area is titled 'Configure additional details' and contains a 'Logging' section. Under 'Log group', there are two radio buttons: 'Create a new log group' (which is selected) and 'Choose an existing log group'. Below these is a dropdown menu showing 'Choose an existing log group' and a 'Create log group' button. Under 'Logging role', there are two radio buttons: 'Create a new role' and 'Choose an existing role'. A blue information box at the bottom states: 'Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.'

Wenn Sie eine bestehende Protokollgruppe auswählen, müssen Sie eine auswählen, die mit Ihrer verknüpft ist AWS-Konto.

This screenshot shows the same 'Configure additional details' step, but with 'Choose an existing log group' selected. The 'Log group' section now shows a dropdown menu with the path '/aws/transfer/' and a 'Create log group' button. The 'Logging role' section remains unchanged with 'Create a new role' selected. The same blue information box is present at the bottom.

Wenn Sie „Protokollgruppe erstellen“ wählen, wird in der CloudWatch Konsole (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) die Seite „Protokollgruppe erstellen“ geöffnet. Einzelheiten finden Sie unter [Protokollgruppe erstellen in CloudWatch Logs](#).

- b. (Optional) Wählen Sie für verwaltete Workflows den Workflow IDs (und eine entsprechende Rolle) aus, den Transfer Family bei der Ausführung des Workflows annehmen soll. Sie können einen Workflow auswählen, der bei einem vollständigen Upload ausgeführt wird, und einen anderen, der bei einem teilweisen Upload ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Dateien mithilfe verwalteter Workflows finden Sie unter [AWS Transfer Family verwaltete Workflows](#).



Managed workflows [Info](#)

Workflow for complete file uploads
Select the workflow that AWS Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

▼

Workflow for partial file uploads
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

▼

Managed workflows execution role [Info](#)
Select the role that AWS Transfer Family should assume when executing a workflow

▼

- c. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

Note

Standardmäßig gilt:

- Wenn FIPSEnabled Endpoint nicht ausgewählt ist, ist die TransferSecurityPolicy-2020-06 Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt.
- Wenn FIPSEnabled Endpoint ausgewählt ist, ist die TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06 Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt.

Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).

Cryptographic algorithm options [Info](#)

Security Policy
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05

▼



- d. Lassen Sie das Feld Server-Host-Schlüssel leer.

 Note

Der Abschnitt Server-Hostschlüssel wird nur für die Migration von Benutzern von einem vorhandenen Server mit SFTP aktiviertem Serverzugriff verwendet.

Server Host Key [Info](#)

Private key - optional

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key

Description - optional


Add a description to differentiate between multiple private keys

Enter optional description

 You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

- e. (Optional) Geben Sie für Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie dann Tag hinzufügen aus.

- f. Sie können die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie gehen in Ihr Home-Verzeichnis und haben 10.000 Unterverzeichnisse. Mit anderen Worten, Ihr S3-Bucket hat 10.000 Ordner. Wenn Sie in diesem Szenario den Befehl `ls` (list) ausführen, dauert der Listenvorgang zwischen sechs und acht Minuten. Wenn Sie Ihre Verzeichnisse optimieren, dauert dieser Vorgang jedoch nur wenige Sekunden.



Optimized Directories [Info](#)


Your logical directories can now support mappings up to 2.1MB for both Amazon S3 and EFS

Select this option to improve performance of the listing of your folders in your S3 bucket

☒ Enable

Turning this option off restores to the default performance to list your S3 directory

- g. Wählen Sie Weiter.



Tags

Key Value

Remove tag

Add tag

Cancel Previous Next

- h. (Optional) Sie können AWS Transfer Family Server so konfigurieren, dass Ihren Endbenutzern benutzerdefinierte Nachrichten wie Unternehmensrichtlinien oder Nutzungsbedingungen angezeigt werden. Sie können Benutzern, die sich erfolgreich authentifiziert haben, auch benutzerdefinierte Nachricht des Tages (MOTD) anzeigen.

Geben Sie für Banner anzeigen in das Textfeld Display-Banner vor der Authentifizierung die Textnachricht ein, die Sie Ihren Benutzern vor der Authentifizierung anzeigen möchten, und geben Sie in das Textfeld Display-Banner nach der Authentifizierung den Text ein, den Sie Ihren Benutzern nach erfolgreicher Authentifizierung anzeigen möchten.

Display banners

Pre-authentication display banner - optional
Enter the message you want displayed before the client connects to your server

Optional display banner message

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

Post-authentication display banner - optional
Enter the message you want displayed after the client has connected to your server

Optional display banner message

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

i SFTP clients will only be able to see the pre-authentication message. FTPS and FTP clients will be able to see both pre-authentication and post-authentication messages.

- i. (Optional) Sie können die folgenden zusätzlichen Optionen konfigurieren.
- **SetStat Option:** Aktivieren Sie diese Option, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn ein Client versucht, eine Datei SETSTAT zu verwenden, die Sie in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen. Weitere Informationen finden Sie in der SetStatOption Dokumentation im [ProtocolDetails](#) Thema.
 - **TLSSitzungswiederaufnahme:** bietet einen Mechanismus zur Wiederaufnahme oder gemeinsamen Nutzung eines ausgehandelten geheimen Schlüssels zwischen der Steuerung und der Datenverbindung für eine FTPS Sitzung. Weitere Informationen finden Sie in der TlsSessionResumptionMode Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.
 - **Passive IP:** gibt den passiven Modus, für FTP und FTPS Protokolle an. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse ein, z. B. die öffentliche IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers. Weitere Informationen finden Sie in der PassiveIp Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.

Additional configuration

SetStat option - optional [Info](#)

Select whether you want this server to ignore SetStat command

☐ Enable

TLS session resumption - optional [Info](#)

Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

☒ Enforce

☐ Enable

☐ Disable

Passive IP - optional [Info](#)

Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

1.2.3.4

8. Überprüfen Sie Ihre Auswahl unter Überprüfen und erstellen.

- Wenn Sie eine davon bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt Bearbeiten aus.

Note

Sie müssen jeden Schritt nach dem Schritt überprüfen, den Sie bearbeiten möchten.

- Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Server Dateioperationen für die Benutzer ausführen.

Servers (1)							
					Actions ▾	Add user	Create server
< 1 >							
☐	Hostname	Server ID	State	users	Endpoint type	Domain	
☐	-	s-	Starting	No Users	Public	Amazon S3	

Nächste Schritte: Fahren Sie im nächsten Schritt mit [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#) So richten Sie Benutzer ein.

Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server

Das File Transfer Protocol (FTP) ist ein Netzwerkprotokoll, das für die Übertragung von Daten verwendet wird. FTP verwendet einen separaten Kanal für Steuerung und Datenübertragungen. Der Steuerkanal ist geöffnet, bis er beendet wird oder eine Zeitüberschreitung bei Inaktivität eintritt. Der Datenkanal ist für die Dauer der Übertragung aktiv. FTP verwendet Klartext und unterstützt keine Verschlüsselung des Datenverkehrs.

Note

Wenn Sie die Option aktivieren FTP, müssen Sie die Option für den internen Zugriff für den VPC -gehosteten Endpunkt auswählen. Wenn Ihr Server Daten über das öffentliche Netzwerk übertragen soll, müssen Sie sichere Protokolle wie SFTP oder verwenden. FTPS

Um einen FTP -fähigen Server zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie im Navigationsbereich Server aus. Wählen Sie dann Server erstellen aus.
2. Wählen Sie unter Protokolle auswählen FTP die Option aus und klicken Sie dann auf Weiter.

Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- ☐ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- ☐ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- ☐ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- ☒ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

[Cancel](#) [Next](#)

3. Wählen Sie unter Identitätsanbieter auswählen den Identitätsanbieter aus, den Sie für die Verwaltung des Benutzerzugriffs verwenden möchten. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- AWS Directory Service for Microsoft Active Directory— Sie stellen ein AWS Directory Service Verzeichnis für den Zugriff auf den Endpunkt bereit. Auf diese Weise können Sie die in Ihrem Active Directory gespeicherten Anmeldeinformationen verwenden, um Ihre Benutzer zu authentifizieren. Weitere Informationen zur Arbeit mit AWS Managed Microsoft AD Identitätsanbietern finden Sie unter [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

 Note

- Kontoübergreifende Verzeichnisse und gemeinsam genutzte Verzeichnisse werden für AWS Managed Microsoft AD nicht unterstützt.
- Um einen Server mit Directory Service als Identitätsanbieter einzurichten, müssen Sie einige AWS Directory Service Berechtigungen hinzufügen. Details hierzu finden Sie unter [Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

Choose an identity provider

Identity provider

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ Service managed
Create and manage users within the service

☒ AWS Directory Service [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☐ Custom Identity Provider [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

Directory

TATER3 



Cancel

Previous

Next

- Benutzerdefinierter Identitätsanbieter — Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Verwenden Sie AWS Lambda , um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können einen vorhandenen Identitätsanbieter verwenden, der von einer Lambda-Funktion

unterstützt wird. Sie geben den Namen der Lambda-Funktion an. Weitere Informationen finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#).

- Verwenden Sie Amazon API Gateway, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können eine API Gateway-Methode erstellen, die von einer Lambda-Funktion unterstützt wird, um sie als Identitätsanbieter zu verwenden. Sie stellen ein Amazon API Gateway URL und eine Aufruf-Rolle bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#).

Choose an identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ **Service managed**
Create and manage users within the service

☐ **AWS Directory Service** [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☒ **Custom Identity Provider** [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

☒ **Use AWS Lambda to connect your identity provider** [Info](#)
Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☐ **Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** [Info](#)
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

AWS Lambda function





Authentication methods
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

☒ Password OR public key

☐ Password ONLY

☐ Public Key ONLY

☐ Password AND public key

 To choose an authentication method, enable SFTP as one of the protocols selected in Step 1

Cancel

Previous

Next

4. Wählen Sie Weiter.
5. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:

 Note

FTP Server für Transfer Family arbeiten über Port 21 (Steuerkanal) und Portbereich 8192—8200 (Datenkanal).

- a. Wählen Sie als Endpunktyp die Option VPCGehostet, um den Endpunkt Ihres Servers zu hosten. Informationen zur Einrichtung Ihres VPC gehosteten Endpunkts finden Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).

 Note

Öffentlich zugängliche Endpunkte werden nicht unterstützt.

- b. Lassen Sie für FIPSAktiviert das Kontrollkästchen FIPSEnabled Endpoint deaktiviert.

 Note

FIPS-aktivierte Endpunkte werden für FTP Server nicht unterstützt.

- c. Wählen Sie Weiter.

Choose an endpoint

Endpoint configuration [Info](#)

Endpoint type
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

☐ Publicly accessible
Accessible over the internet

☒ VPC hosted [Info](#)
Access controlled using Security Groups

Access [Info](#)

☒ Internal

☐ Internet Facing

VPC
Select a VPC ID



[Create a VPC](#) 

FIPS Enabled
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

☐ FIPS Enabled endpoint

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

6. Wählen Sie auf der Seite Domain auswählen den AWS Speicherdienst aus, den Sie zum Speichern und Zugreifen auf Ihre Daten über das ausgewählte Protokoll verwenden möchten.
- Wählen Sie Amazon S3, um Ihre Dateien als Objekte über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.
 - Wählen Sie Amazon EFS, um Ihre Dateien in Ihrem EFS Amazon-Dateisystem über das ausgewählte Protokoll zu speichern und darauf zuzugreifen.

Wählen Sie Weiter.

7. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:

- a. Geben Sie für die Protokollierung eine bestehende Protokollgruppe an oder erstellen Sie eine neue (Standardoption).


The screenshot shows the 'Configure additional details' step in the AWS Transfer Family console. The left sidebar lists six steps: Step 1 (Choose protocols), Step 2 (Choose an identity provider), Step 3 (Choose an endpoint), Step 4 (Choose a domain), Step 5 (Configure additional details), and Step 6 (Review and create). Step 5 is currently active. The main content area is titled 'Configure additional details' and contains a 'Logging' section. Under 'Log group', there are two radio buttons: 'Create a new log group' (selected) and 'Choose an existing log group'. Below these is a dropdown menu for 'Choose an existing log group' and a 'Create log group' button. Under 'Logging role', there are two radio buttons: 'Create a new role' (selected) and 'Choose an existing role'. A blue information box at the bottom states: 'Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.'

Wenn Sie eine bestehende Protokollgruppe auswählen, müssen Sie eine auswählen, die mit Ihrer verknüpft ist AWS-Konto.

This screenshot shows the same 'Configure additional details' step, but with 'Choose an existing log group' selected. The dropdown menu for 'Choose an existing log group' now displays the path '/aws/transfer/'. The 'Create log group' button remains visible. The 'Logging role' section and the information box are identical to the previous screenshot.

Wenn Sie „Protokollgruppe erstellen“ wählen, wird in der CloudWatch Konsole (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) die Seite „Protokollgruppe erstellen“ geöffnet. Einzelheiten finden Sie unter [Protokollgruppe erstellen in CloudWatch Logs](#).

- b. (Optional) Wählen Sie für verwaltete Workflows den Workflow IDs (und eine entsprechende Rolle) aus, den Transfer Family bei der Ausführung des Workflows annehmen soll. Sie können einen Workflow auswählen, der bei einem vollständigen Upload ausgeführt wird, und einen anderen, der bei einem teilweisen Upload ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Dateien mithilfe verwalteter Workflows finden Sie unter [AWS Transfer Family verwaltete Workflows](#).



The screenshot shows the 'Managed workflows' section in the AWS Transfer Family console. It contains three main configuration areas:

- Workflow for complete file uploads:** A dropdown menu with a placeholder 'w-' and a refresh button. A button 'Create a new Workflow' with an external link icon is to the right.
- Workflow for partial file uploads:** A dropdown menu with a placeholder 'w-' and a refresh button. A button 'Create a new Workflow' with an external link icon is to the right.
- Managed workflows execution role:** A dropdown menu with a placeholder and a refresh button.

- c. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

Note

Transfer Family weist Ihrem FTP Server die neueste Sicherheitsrichtlinie zu. Da das FTP Protokoll jedoch keine Verschlüsselung verwendet, verwenden FTP Server keinen der Algorithmen für Sicherheitsrichtlinien. Sofern Ihr Server nicht auch das FTPS SFTP OR-Protokoll verwendet, bleibt die Sicherheitsrichtlinie ungenutzt.

Cryptographic algorithm options [Info](#)

Security Policy
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05

▼



- d. Lassen Sie das Feld Server-Host-Schlüssel leer.

 Note

Der Abschnitt Server-Hostschlüssel wird nur für die Migration von Benutzern von einem vorhandenen Server mit SFTP aktiviertem Serverzugriff verwendet.

Server Host Key [Info](#)

Private key - optional

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key

Description - optional


Add a description to differentiate between multiple private keys

Enter optional description

 You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

- e. (Optional) Geben Sie für Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie dann Tag hinzufügen aus.
- f. Sie können die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie gehen in Ihr Home-Verzeichnis und haben 10.000 Unterverzeichnisse. Mit anderen Worten, Ihr S3-Bucket hat 10.000 Ordner. Wenn Sie in diesem Szenario den Befehl

ls (list) ausführen, dauert der Listenvorgang zwischen sechs und acht Minuten. Wenn Sie Ihre Verzeichnisse optimieren, dauert dieser Vorgang jedoch nur wenige Sekunden.



Optimized Directories [Info](#)


Your logical directories can now support mappings up to 2.1MB for both Amazon S3 and EFS

Select this option to improve performance of the listing of your folders in your S3 bucket

☒ Enable

Turning this option off restores to the default performance to list your S3 directory

g. Wählen Sie Weiter.



Tags

Key	Value	
Enter key	Enter value	Remove tag

h. (Optional) Sie können AWS Transfer Family Server so konfigurieren, dass Ihren Endbenutzern benutzerdefinierte Nachrichten wie Unternehmensrichtlinien oder Nutzungsbedingungen angezeigt werden. Sie können Benutzern, die sich erfolgreich authentifiziert haben, auch benutzerdefinierte Nachricht des Tages (MOTD) anzeigen.

Geben Sie für Banner anzeigen in das Textfeld Display-Banner vor der Authentifizierung die Textnachricht ein, die Sie Ihren Benutzern vor der Authentifizierung anzeigen möchten, und geben Sie in das Textfeld Display-Banner nach der Authentifizierung den Text ein, den Sie Ihren Benutzern nach erfolgreicher Authentifizierung anzeigen möchten.

Display banners

Pre-authentication display banner - optional
Enter the message you want displayed before the client connects to your server

Optional display banner message

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

Post-authentication display banner - optional
Enter the message you want displayed after the client has connected to your server

Optional display banner message

Message size cannot exceed 4096 characters. This message will be visible to all users who connect to your server.

i SFTP clients will only be able to see the pre-authentication message. FTPS and FTP clients will be able to see both pre-authentication and post-authentication messages.

- i. (Optional) Sie können die folgenden zusätzlichen Optionen konfigurieren.
- **SetStat Option:** Aktivieren Sie diese Option, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn ein Client versucht, eine Datei SETSTAT zu verwenden, die Sie in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen. Weitere Informationen finden Sie in der SetStatOption Dokumentation im [ProtocolDetails](#) Thema.
 - **TLSSitzungswiederaufnahme:** bietet einen Mechanismus zur Wiederaufnahme oder gemeinsamen Nutzung eines ausgehandelten geheimen Schlüssels zwischen der Steuerung und der Datenverbindung für eine FTPS Sitzung. Weitere Informationen finden Sie in der TlsSessionResumptionMode Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.
 - **Passive IP:** gibt den passiven Modus, für FTP und FTPS Protokolle an. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse ein, z. B. die öffentliche IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers. Weitere Informationen finden Sie in der PassiveIp Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.

Additional configuration

SetStat option - optional [Info](#)

Select whether you want this server to ignore SetStat command

☐ Enable

TLS session resumption - optional [Info](#)

Choose how you want your server to process TLS session resumption requests

☒ Enforce

☐ Enable

☐ Disable

Passive IP - optional [Info](#)

Provide passive IP (PASV) that file transfer clients can use to connect this server

1.2.3.4

8. Überprüfen Sie Ihre Auswahl unter Überprüfen und erstellen.

- Wenn Sie eine davon bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt Bearbeiten aus.

Note

Sie müssen jeden Schritt nach dem Schritt überprüfen, den Sie bearbeiten möchten.

- Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Server Dateioperationen für die Benutzer ausführen.

Servers (1)							
					Actions ▾	Add user	Create server
< 1 >							
☐	Hostname	Server ID	State	users	Endpoint type	Domain	
☐	-	s-	Starting	 No Users	Public	Amazon S3	

Nächste Schritte — Fahren Sie im nächsten Schritt mit [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#) So richten Sie Benutzer ein.

Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud

Sie können den Endpunkt Ihres Servers in einer virtuellen privaten Cloud (VPC) hosten, um Daten zu und von einem Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem zu übertragen, ohne das öffentliche Internet nutzen zu müssen.

Note

Nach dem 19. Mai 2021 können Sie mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` Ihrem Konto keinen Server mehr erstellen, wenn Ihr AWS Konto dies nicht bereits vor dem 19. Mai 2021 getan hat. Wenn du am oder vor dem 21. Februar 2021 bereits Server mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` deinem AWS Konto erstellt hast, bist du davon nicht betroffen. Verwenden Sie nach diesem Datum `EndpointType =VPC`. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT”](#).

Wenn Sie Amazon Virtual Private Cloud (AmazonVPC) zum Hosten Ihrer AWS Ressourcen verwenden, können Sie eine private Verbindung zwischen Ihnen VPC und einem Server herstellen. Sie können diesen Server dann verwenden, um Daten über Ihren Client zu und von Ihrem Amazon S3 S3-Bucket zu übertragen, ohne öffentliche IP-Adressen zu verwenden oder ein Internet-Gateway zu benötigen.

Mit Amazon VPC können Sie AWS Ressourcen in einem benutzerdefinierten virtuellen Netzwerk starten. Sie können a verwenden, VPC um Ihre Netzwerkeinstellungen wie den IP-Adressbereich, Subnetze, Routing-Tabellen und Netzwerk-Gateways zu steuern. Weitere Informationen zu VPCs finden Sie unter [Was ist AmazonVPC?](#) im VPCAmazon-Benutzerhandbuch.

In den nächsten Abschnitten finden Sie Anweisungen zum Erstellen und Herstellen einer Verbindung VPC zu einem Server. Im Überblick gehen Sie dabei wie folgt vor:

1. Richten Sie einen Server mithilfe eines VPC Endpunkts ein.
2. Stellen Sie über einen Client, der sich in Ihrem VPC Endpunkt befindet, eine Connect zu Ihrem VPC Server her. Auf diese Weise können Sie Daten, die in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket gespeichert sind, mithilfe von über Ihren Client übertragen AWS Transfer Family. Sie können diese Übertragung durchführen, obwohl das Netzwerk vom öffentlichen Internet getrennt ist.
3. Wenn Sie sich dafür entscheiden, den Endpunkt Ihres Servers mit dem Internet zu verbinden, können Sie Ihrem Endpunkt außerdem Elastic IP-Adressen zuordnen. Auf diese Weise können

Clients außerhalb Ihres Netzwerks eine VPC Verbindung zu Ihrem Server herstellen. Sie können VPC Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff von authentifizierten Benutzern zu kontrollieren, deren Anfragen nur von erlaubten Adressen stammen.

Themen

- [Erstellen Sie einen Serverendpunkt, auf den nur innerhalb Ihres zugegriffen werden kann VPC](#)
- [Erstellen Sie einen mit dem Internet verbundenen Endpunkt für Ihren Server](#)
- [Ändern Sie den Endpunkttyp für Ihren Server](#)
- [Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT](#)
- [Aktualisierung des AWS Transfer Family Serverendpunkt-Typs von VPC _ ENDPOINT auf VPC](#)

Erstellen Sie einen Serverendpunkt, auf den nur innerhalb Ihres zugegriffen werden kann VPC

Im folgenden Verfahren erstellen Sie einen Serverendpunkt, auf den nur Ressourcen innerhalb Ihres Servers zugreifen können VPC.

Um einen Serverendpunkt in einem zu erstellen VPC

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server und anschließend Server erstellen aus.
3. Wählen Sie unter Protokolle auswählen ein oder mehrere Protokolle aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Weitere Informationen zu Protokollen finden Sie unter [Schritt 2: Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#).
4. Wählen Sie unter Einen Identitätsanbieter auswählen die Option Dienst verwaltet, um Benutzeridentitäten und Schlüssel zu speichern AWS Transfer Family, und klicken Sie dann auf Weiter.

Note

Bei diesem Verfahren wird die vom Dienst verwaltete Option verwendet. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, geben Sie einen Amazon API Gateway-Endpunkt und eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle für den Zugriff auf den Endpunkt an. Auf diese Weise können Sie Ihren Verzeichnisdienst integrieren, um Ihre Benutzer zu authentifizieren und zu autorisieren. Weitere Informationen zur Verwendung

benutzerdefinierter Identitätsanbieter siehe [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#).

5. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:

 Note

FTP und FTPS Server für Transfer Family arbeiten über Port 21 (Control Channel) und Port Range 8192-8200 (Data Channel).

- a. Wählen Sie unter Endpunkttyp den Typ des VPCgehosteten Endpunkts aus, auf dem der Endpunkt Ihres Servers gehostet werden soll.
- b. Wählen Sie für Zugriff die Option Intern aus, damit Ihr Endpunkt nur für Clients zugänglich ist, die die privaten IP-Adressen des Endpunkts verwenden.

 Note

Einzelheiten zur Option „Internetzugriff“ finden Sie unter [Erstellen Sie einen mit dem Internet verbundenen Endpunkt für Ihren Server](#). Ein Server, der in einem nur VPC für internen Zugriff erstellt wurde, unterstützt keine benutzerdefinierten Hostnamen.

- c. Wählen Sie für VPC eine vorhandene VPC ID oder wählen Sie Create a VPC, um eine neue VPC zu erstellen.
- d. Wählen Sie im Abschnitt Availability Zones bis zu drei Availability Zones und zugehörige Subnetze aus.
- e. Wählen Sie im Abschnitt Sicherheitsgruppen eine bestehende Sicherheitsgruppen-ID aus, IDs oder wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen, um eine neue Sicherheitsgruppe zu erstellen. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Sie VPC](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch. Informationen zum Erstellen einer Sicherheitsgruppe finden Sie unter [Erstellen einer Sicherheitsgruppe](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

Note

Ihre VPC wird automatisch mit einer Standardsicherheitsgruppe geliefert. Wenn Sie beim Starten des Servers keine andere Sicherheitsgruppe oder Gruppen angeben, ordnen wir die Standardsicherheitsgruppe Ihrem Server zu.

Für die eingehenden Regeln für die Sicherheitsgruppe können Sie den SSH Datenverkehr so konfigurieren, dass er Port 22, 2222 oder beide verwendet. Port 22 ist standardmäßig konfiguriert. Um Port 2222 zu verwenden, fügen Sie Ihrer Sicherheitsgruppe eine Regel für eingehenden Datenverkehr hinzu. Wählen Sie für den Typ Benutzerdefiniert TCP, geben Sie **2222** dann als Portbereich ein und geben Sie für die Quelle denselben CIDR Bereich ein, den Sie für Ihre SSH Port 22-Regel angegeben haben.

The screenshot shows the 'Edit inbound rules' interface in the AWS Management Console. It displays a table of existing inbound rules for a security group. A new rule is being added, highlighted with a red rectangle. The rule is for 'Custom TCP' on port '2222' from source '72.21.196.64/32'.

Security group rule ID	Type	Protocol	Port range	Source
sgr-...	HTTP	TCP	80	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	RDP	TCP	3389	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	HTTPS	TCP	443	Custom 0.0.0.0/0
sgr-...	Custom TCP	TCP	2222	Custom 72.21.196.64/32
sgr-...	SSH	TCP	22	Custom 72.21.196.64/32

- f. (Optional) Wählen Sie für FIPSAktiviert das Kontrollkästchen FIPSEnabled Endpoint aus, um sicherzustellen, dass der Endpunkt den Federal Information Processing Standards () FIPS entspricht.

Note

FIPS-aktivierte Endpunkte sind nur in nordamerikanischen AWS Regionen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Regionen finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz Weitere Informationen zu FIPS finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

- g. Wählen Sie Weiter.
6. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:
- a. Wählen Sie für die CloudWatch Protokollierung eine der folgenden Optionen, um die CloudWatch Amazon-Protokollierung Ihrer Benutzeraktivitäten zu aktivieren:
- Erstellen Sie eine neue Rolle, damit Transfer Family die IAM Rolle automatisch erstellen kann, sofern Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer neuen Rolle verfügen. Die IAM Rolle, die erstellt wird, heißt `AWSTransferLoggingAccess`.
 - Wählen Sie eine bestehende Rolle aus, um eine bestehende IAM Rolle aus Ihrem Konto auszuwählen. Wählen Sie unter Logging-Rolle die Rolle aus. Diese IAM Rolle sollte eine Vertrauensrichtlinie mit der Einstellung Service auf `enthaltentransfer.amazonaws.com`.

Weitere Informationen zur CloudWatch Protokollierung finden Sie unter [Konfigurieren Sie die CloudWatch Protokollierungsrolle](#).

 Note

- Sie können keine Endbenutzeraktivitäten in anzeigen, CloudWatch wenn Sie keine Protokollierungsrolle angeben.
- Wenn Sie keine CloudWatch Protokollierungsrolle einrichten möchten, wählen Sie Bestehende Rolle auswählen, aber wählen Sie keine Protokollierungsrolle aus.

- b. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

 Note

Standardmäßig ist die `TransferSecurityPolicy-2020-06` Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt, sofern Sie keine andere auswählen.

Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).

- c. (Optional) Geben Sie als Server-Hostschlüssel einen RSA, ED25519, oder ECDSA privaten Schlüssel ein, der zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen SFTP.

 Note

Dieser Abschnitt ist nur für die Migration von Benutzern von einem vorhandenen SFTP -fähigen Server vorgesehen.

- d. (Optional) Geben Sie für Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie dann Tag hinzufügen aus.
 - e. Wählen Sie Weiter.
7. Überprüfen Sie unter Überprüfen und erstellen Ihre Auswahl. Wenn Sie:
- Wenn Sie eine davon bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt Bearbeiten aus.

 Note

Sie müssen jeden Schritt nach dem Schritt, den Sie bearbeiten möchten, erneut überprüfen.

- Haben Sie keine Änderungen vorgenommen, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Es kann einige Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Server Dateioperationen für die Benutzer ausführen.

Erstellen Sie einen mit dem Internet verbundenen Endpunkt für Ihren Server

Im folgenden Verfahren erstellen Sie einen Serverendpunkt. Auf diesen Endpunkt können nur Clients über das Internet zugreifen, deren Quell-IP-Adressen in Ihrer VPC Standardsicherheitsgruppe zulässig sind. Indem Sie Elastic IP-Adressen verwenden, um Ihren Endpunkt mit dem Internet zu verbinden, können Ihre Kunden die Elastic IP-Adresse außerdem verwenden, um den Zugriff auf Ihren Endpunkt in ihren Firewalls zu ermöglichen.

 Note

Nur SFTP und FTPS kann auf einem gehosteten Endpunkt mit VPC Internetanschluss verwendet werden.

Um einen mit dem Internet verbundenen Endpunkt zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server und anschließend Server erstellen aus.
3. Wählen Sie unter Protokolle auswählen ein oder mehrere Protokolle aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Weitere Informationen zu Protokollen finden Sie unter [Schritt 2: Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#).
4. Wählen Sie unter Einen Identitätsanbieter auswählen die Option Dienst verwaltet, um Benutzeridentitäten und Schlüssel zu speichern AWS Transfer Family, und klicken Sie dann auf Weiter.

 Note

Bei diesem Verfahren wird die vom Dienst verwaltete Option verwendet. Wenn Sie Benutzerdefiniert wählen, geben Sie einen Amazon API Gateway-Endpunkt und eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Rolle für den Zugriff auf den Endpunkt an. Auf diese Weise können Sie Ihren Verzeichnisdienst integrieren, um Ihre Benutzer zu authentifizieren und zu autorisieren. Weitere Informationen zur Verwendung benutzerdefinierter Identitätsanbieter siehe [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#).

5. Gehen Sie unter Endpunkt auswählen wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie unter Endpunktyp den Typ des VPCgehosteten Endpunkts aus, auf dem der Endpunkt Ihres Servers gehostet werden soll.
 - b. Wählen Sie für Access die Option Internet Facing, um Ihren Endpunkt für Kunden über das Internet zugänglich zu machen.

 Note

Wenn Sie sich für Internet Facing entscheiden, können Sie in jedem Subnetz oder Subnetzen eine bestehende Elastic IP-Adresse auswählen. Oder Sie können die VPC Konsole (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>) aufrufen, um eine oder mehrere neue Elastic IP-Adressen zuzuweisen. Diese Adressen können entweder Ihnen AWS oder Ihnen gehören. Sie können Elastic IP-Adressen, die bereits verwendet werden, nicht mit Ihrem Endpunkt verknüpfen.

- c. (Optional) Wählen Sie für Benutzerdefinierter Hostname eine der folgenden Optionen:

 Note

Kunden, die eine direkte Verbindung über die Elastic IP-Adresse herstellen AWS GovCloud (US) müssen, oder einen Hostnamen-Datensatz in Commercial Route 53 erstellen, der auf ihren Namen verweist. EIP Weitere Informationen zur Verwendung von Route 53 für GovCloud Endgeräte finden Sie unter [Einrichten von Amazon Route 53 mit Ihren AWS GovCloud \(US\) Ressourcen](#) im AWS GovCloud (US) Benutzerhandbuch.

- Amazon Route DNS 53-Alias — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei Route 53 registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.
- Andere DNS — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei einem anderen DNS Anbieter registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.
- Keine — um den Endpunkt des Servers und keinen benutzerdefinierten Hostnamen zu verwenden. Der Server-Host-Name hat das Format `server-id.server.transfer.region.amazonaws.com`.

 Note

Für Kunden in AWS GovCloud (US) wird durch die Auswahl von None kein Hostname in diesem Format erstellt.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit benutzerdefinierten Hostnamen finden Sie unter. [Mit benutzerdefinierten Hostnamen arbeiten](#)

- d. Wählen Sie für VPC eine bestehende VPC ID oder wählen Sie Create a VPC, um eine neue VPC zu erstellen.
- e. Wählen Sie im Abschnitt Availability Zones bis zu drei Availability Zones und zugehörige Subnetze aus. Wählen Sie unter IPv4 Adressen eine Elastic IP-Adresse für jedes Subnetz aus. Dies ist die IP-Adresse, die Ihre Clients verwenden können, um den Zugriff auf Ihren Endpunkt in ihren Firewalls zu ermöglichen.
- f. Wählen Sie im Abschnitt Sicherheitsgruppen eine bestehende Sicherheitsgruppen-ID aus, IDs oder wählen Sie Sicherheitsgruppe erstellen, um eine neue Sicherheitsgruppe zu erstellen. Weitere Informationen zu Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Sicherheitsgruppen für Sie VPC](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch. Informationen zum Erstellen einer Sicherheitsgruppe finden Sie unter [Erstellen einer Sicherheitsgruppe](#) im Amazon Virtual Private Cloud Cloud-Benutzerhandbuch.

 Note

Ihre VPC wird automatisch mit einer Standardsicherheitsgruppe geliefert. Wenn Sie beim Starten des Servers keine andere Sicherheitsgruppe oder Gruppen angeben, ordnen wir die Standardsicherheitsgruppe Ihrem Server zu.

Für die eingehenden Regeln für die Sicherheitsgruppe können Sie den SSH Datenverkehr so konfigurieren, dass er Port 22, 2222 oder beide verwendet. Port 22 ist standardmäßig konfiguriert. Um Port 2222 zu verwenden, fügen Sie Ihrer Sicherheitsgruppe eine Regel für eingehenden Datenverkehr hinzu. Wählen Sie für den Typ Benutzerdefiniert TCP, geben Sie **2222** dann als Portbereich ein und geben Sie für die Quelle denselben CIDR Bereich ein, den Sie für Ihre SSH Port 22-Regel angegeben haben.

VPC > Security Groups > sg-...-default > Edit inbound rules

Edit inbound rules [Info](#)

Inbound rules control the incoming traffic that's allowed to reach the instance.

Security group rule ID	Type Info	Protocol Info	Port range Info	Source Info
sg-...	HTTP	TCP	80	Custom 0.0.0.0/0 X
sg-...	RDP	TCP	3389	Custom 0.0.0.0/0 X
sg-...	HTTPS	TCP	443	Custom 0.0.0.0/0 X
sg-...	Custom TCP	TCP	2222	Custom 72.21.196.64/32 X
sg-...	SSH	TCP	22	Custom 72.21.196.64/32 X

[Add rule](#)

- g. (Optional) Wählen Sie für FIPS Aktiviert das Kontrollkästchen FIPSEnabled Endpoint aus, um sicherzustellen, dass der Endpunkt den Federal Information Processing Standards () FIPS entspricht.

Note

FIPS-aktivierte Endpunkte sind nur in nordamerikanischen AWS Regionen verfügbar. Informationen zu verfügbaren Regionen finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der Allgemeinen AWS-Referenz. Weitere Informationen zu FIPS finden Sie unter [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-2](#).

- h. Wählen Sie Weiter.
6. Gehen Sie unter Zusätzliche Details konfigurieren wie folgt vor:
- a. Wählen Sie für die CloudWatch Protokollierung eine der folgenden Optionen, um die CloudWatch Amazon-Protokollierung Ihrer Benutzeraktivitäten zu aktivieren:
- Erstellen Sie eine neue Rolle, damit Transfer Family die IAM Rolle automatisch erstellen kann, sofern Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer neuen Rolle verfügen. Die IAM Rolle, die erstellt wird, heißt `AWSTransferLoggingAccess`.
 - Wählen Sie eine bestehende Rolle aus, um eine bestehende IAM Rolle aus Ihrem Konto auszuwählen. Wählen Sie unter Logging-Rolle die Rolle aus. Diese IAM Rolle sollte eine Vertrauensrichtlinie mit der Einstellung Service auf `enthaltentransfer.amazonaws.com`.

Weitere Informationen zur CloudWatch Protokollierung finden Sie unter [Konfigurieren Sie die CloudWatch Protokollierungsrolle](#).

 Note

- Sie können keine Endbenutzeraktivitäten in anzeigen, CloudWatch wenn Sie keine Protokollierungsrolle angeben.
- Wenn Sie keine CloudWatch Protokollierungsrolle einrichten möchten, wählen Sie Bestehende Rolle auswählen, aber wählen Sie keine Protokollierungsrolle aus.

- b. Wählen Sie unter Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

 Note

Standardmäßig ist die `TransferSecurityPolicy-2020-06` Sicherheitsrichtlinie an Ihren Server angehängt, sofern Sie keine andere auswählen.

Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).

- c. (Optional) Geben Sie als Server-Hostschlüssel einen RSA, ED25519, oder ECDSA privaten Schlüssel ein, der zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen SFTP.

 Note

Dieser Abschnitt ist nur für die Migration von Benutzern von einem vorhandenen SFTP -fähigen Server vorgesehen.

- d. (Optional) Geben Sie für Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie dann Tag hinzufügen aus.
- e. Wählen Sie Weiter.

- f. (Optional) Wählen Sie für verwaltete Workflows den Workflow IDs (und eine entsprechende Rolle) aus, den Transfer Family bei der Ausführung des Workflows annehmen soll. Sie können einen Workflow auswählen, der bei einem vollständigen Upload ausgeführt wird, und einen anderen, der bei einem teilweisen Upload ausgeführt wird. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Dateien mithilfe verwalteter Workflows finden Sie unter [AWS Transfer Family verwaltete Workflows](#).

7. Überprüfen Sie unter Überprüfen und erstellen Ihre Auswahl. Wenn Sie:

- Wenn Sie eine davon bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt Bearbeiten aus.

Note

Sie müssen jeden Schritt nach dem Schritt, den Sie bearbeiten möchten, erneut überprüfen.

- Haben Sie keine Änderungen vorgenommen, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Sie können die Server-ID auswählen, um die detaillierten Einstellungen des Servers zu sehen, den Sie gerade erstellt haben. Nachdem die Spalte Öffentliche IPv4 Adresse gefüllt wurde, wurden die von Ihnen angegebenen Elastic IP-Adressen erfolgreich mit dem Endpunkt Ihres Servers verknüpft.

 Note

Wenn Ihr Server in a online VPC ist, können nur die Subnetze geändert werden, und zwar nur über. [UpdateServer](#)API Sie müssen [den Server anhalten](#), um die Elastic-IP-Adressen des Serverendpunkts hinzuzufügen oder zu ändern.

Ändern Sie den Endpunkttyp für Ihren Server

Wenn Sie bereits über einen Server verfügen, auf den über das Internet zugegriffen werden kann (d. h. er hat einen öffentlichen Endpunkttyp), können Sie seinen Endpunkt in einen VPC Endpunkt ändern.

 Note

Wenn Sie bereits einen Server in einem haben, der als VPC angezeigt wird `VPC_ENDPOINT`, empfehlen wir Ihnen, ihn auf den neuen VPC Endpunkttyp umzustellen. Mit diesem neuen Endpunkttyp müssen Sie keinen Network Load Balancer (NLB) mehr verwenden, um Elastic IP-Adressen mit dem Endpunkt Ihres Servers zu verknüpfen. Außerdem können Sie VPC Sicherheitsgruppen verwenden, um den Zugriff auf den Endpunkt Ihres Servers einzuschränken. Sie können den `VPC_ENDPOINT` Endpunkttyp jedoch weiterhin nach Bedarf verwenden.

Beim folgenden Verfahren wird davon ausgegangen, dass Sie über einen Server verfügen, der entweder den aktuellen öffentlichen Endpunkttyp oder den älteren `VPC_ENDPOINT` Typ verwendet.

Um den Endpunkttyp für Ihren Server zu ändern

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, für den Sie den Endpunkttyp ändern möchten.

 Important

Sie müssen den Server anhalten, bevor Sie dessen Endpunkttyp ändern können.

4. Wählen Sie für Actions (Aktionen) die Option Stop (Stopp).

5. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdiaologfeld die Option Stopp aus, um zu bestätigen, dass Sie den Server beenden möchten.

 Note

Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, warten Sie unter Endpunktdetails, bis sich der Status des Servers in Offline ändert. Dies kann einige Minuten dauern. Möglicherweise müssen Sie auf der Seite Server die Option Aktualisieren auswählen, um die Statusänderung zu sehen. Sie können keine Änderungen vornehmen, bis der Server offline ist.

6. Wählen Sie unter Endpunktdetails die Option Bearbeiten aus.
7. Gehen Sie unter Endpunktkonfiguration bearbeiten wie folgt vor:
 - a. Wählen Sie für Endpunkttyp bearbeiten die Option VPCGehostet aus.
 - b. Wählen Sie für Access eine der folgenden Optionen aus:
 - Intern, um Ihren Endpunkt nur für Clients zugänglich zu machen, die die privaten IP-Adressen des Endpunkts verwenden.
 - Internet Facing, um Ihren Endpunkt für Kunden über das öffentliche Internet zugänglich zu machen.

 Note

Wenn Sie sich für Internet Facing entscheiden, können Sie in jedem Subnetz oder Subnetzen eine bestehende Elastic IP-Adresse auswählen. Oder Sie können die VPC Konsole (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>) aufrufen, um eine oder mehrere neue Elastic IP-Adressen zuzuweisen. Diese Adressen können entweder Ihnen AWS oder Ihnen gehören. Sie können Elastic IP-Adressen, die bereits verwendet werden, nicht mit Ihrem Endpunkt verknüpfen.

- c. (Optional nur für Internetzugriff) Wählen Sie für Benutzerdefinierter Hostname eine der folgenden Optionen:
 - Amazon Route DNS 53-Alias — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei Route 53 registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.
 - Andere DNS — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei einem anderen DNS Anbieter registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.

- Keine — um den Endpunkt des Servers und keinen benutzerdefinierten Hostnamen zu verwenden. Der Server-Host-Name hat das Format `serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com`.

Weitere Informationen zum Arbeiten mit benutzerdefinierten Hostnamen finden Sie unter [Mit benutzerdefinierten Hostnamen arbeiten](#)

- d. Wählen Sie für VPC eine bestehende VPC ID aus, oder wählen Sie Create a VPC, um eine neue VPC zu erstellen.
- e. Wählen Sie im Abschnitt Availability Zones bis zu drei Availability Zones und zugehörige Subnetze aus. Wenn Internet Facing ausgewählt ist, wählen Sie auch eine Elastic IP-Adresse für jedes Subnetz aus.

 Note

Wenn Sie maximal drei Availability Zones haben möchten, aber nicht genügend verfügbar sind, erstellen Sie sie in der VPC Konsole (<https://console.aws.amazon.com/vpc/>).

Wenn Sie die Subnetze oder Elastic IP-Adressen ändern, dauert die Aktualisierung des Servers einige Minuten. Sie können Ihre Änderungen erst speichern, wenn das Server-Update abgeschlossen ist.

- f. Wählen Sie Save (Speichern) aus.
8. Wählen Sie unter Aktionen die Option Start und warten Sie, bis sich der Status des Servers auf Online ändert. Dies kann einige Minuten dauern.

 Note

Wenn Sie einen öffentlichen Endpunkttyp in einen VPC Endpunkttyp geändert haben, beachten Sie, dass sich der Endpunkttyp für Ihren Server in geändert hat VPC.

Die Standardsicherheitsgruppe ist an den Endpunkt angehängt. Informationen zum Ändern oder Hinzufügen zusätzlicher Sicherheitsgruppen finden Sie unter [Sicherheitsgruppen erstellen](#).

Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT

AWS Transfer Family stellt die Möglichkeit ein, Server EndpointType=VPC_ENDPOINT für neue Konten zu erstellen. AWS Ab dem 19. Mai 2021 können AWS Konten, die keine AWS

Transfer Family Server mit dem Endpunkttyp von VPC_ENDPOINT besitzen, keine neuen Server mit EndpointType=VPC_ENDPOINT erstellen. Wenn Sie bereits Server besitzen, die den VPC_ENDPOINT Endpunkttyp verwenden, empfehlen wir Ihnen, EndpointType=VPC so bald wie möglich mit der Nutzung zu beginnen. Einzelheiten finden Sie unter [Aktualisieren Sie Ihren AWS Transfer Family Serverendpunkttyp von VPC _ ENDPOINT auf VPC](#).

Wir haben den neuen VPC Endpunkttyp Anfang 2020 eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Transfer Family SFTPUnterstützte VPC Sicherheitsgruppen und Elastic IP-Adressen](#). Dieser neue Endpunkt bietet mehr Funktionen und ist kostengünstiger und es fallen keine PrivateLink Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS PrivateLink Preise](#).

Dieser Endpunkttyp entspricht funktionell dem vorherigen Endpunkttyp (VPC_ENDPOINT). Sie können Elastic IP-Adressen direkt an den Endpunkt anhängen, um ihn mit dem Internet zu verbinden, und Sicherheitsgruppen für die Quell-IP-Filterung verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [Verwenden Sie die IP-Zulassungsliste, AWS Transfer Family um Ihre SFTP vier Server zu sichern](#).

Sie können diesen Endpunkt auch in einer gemeinsam genutzten VPC Umgebung hosten. Weitere Informationen finden Sie unter [Unterstützt AWS Transfer Family jetzt VPC Umgebungen mit gemeinsamen Diensten](#).

Darüber hinaus können Sie den verwendenSFTP, VPC EndpointType um FTPS und zu aktivierenFTP. Wir haben nicht vor, diese Funktionen FTPS und/ FTP Unterstützung hinzuzufügenEndpointType=VPC_ENDPOINT. Wir haben diesen Endpunkttyp auch als Option aus der AWS Transfer Family Konsole entfernt.

Sie können den Endpunkttyp für Ihren Server mithilfe der Transfer Family Family-Konsole AWS CLI,API,SDKs, oder ändern AWS CloudFormation. Informationen zum Ändern des Endpunkttyps Ihres Servers finden Sie unter[Aktualisierung des AWS Transfer Family Serverendpunkt-Typs von VPC _ ENDPOINT auf VPC](#).

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an AWS -Support Ihr AWS Account-Team.

 Note

Wir haben nicht vor, diese Funktionen FTPS und/oder FTP Support zu EndpointType = VPC _ hinzuzufügenENDPOINT. Wir bieten es nicht mehr als Option auf der AWS Transfer Family Konsole an.

Wenn du weitere Fragen hast, kannst du uns über AWS -Support oder dein Account-Team kontaktieren.

Aktualisierung des AWS Transfer Family Serverendpunkt-Typs von VPC _ ENDPOINT auf VPC

Sie können die AWS Management Console AWS CloudFormation, oder die Transfer Family verwenden, API um die Daten EndpointType von bis eines Servers VPC_ENDPOINT zu aktualisierenVPC. In den folgenden Abschnitten finden Sie detaillierte Verfahren und Beispiele für die Verwendung jeder dieser Methoden zur Aktualisierung eines Serverendpunkttyps. Wenn Sie Server in mehreren AWS Regionen und in mehreren AWS Konten haben, können Sie das Beispielskript im folgenden Abschnitt mit Änderungen verwenden, um Server zu identifizieren, die den VPC_ENDPOINT Typ verwenden, den Sie aktualisieren müssen.

Themen

- [Identifizieren von Servern anhand des VPC_ENDPOINT Endpunkttyps](#)
- [Aktualisierung des Serverendpunkt-Typs mit dem AWS Management Console](#)
- [Aktualisieren Sie den Serverendpunkttyp mit AWS CloudFormation](#)
- [Aktualisieren Sie den Server EndpointType mit dem API](#)

Identifizieren von Servern anhand des **VPC_ENDPOINT** Endpunkttyps

Mithilfe von können Sie feststellen, welche Server das VPC_ENDPOINT verwenden AWS Management Console.

Um Server zu identifizieren, die den **VPC_ENDPOINT** Endpunkttyp mithilfe der Konsole verwenden

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server aus, um die Liste der Server in Ihrem Konto in dieser Region anzuzeigen.
3. Sortieren Sie die Liste der Server nach dem Endpunkttyp, um zu sehen, dass alle Server diese verwendenVPC_ENDPOINT.

Um Server zu identifizieren, die mehrere **VPC_ENDPOINT**AWS Regionen und Konten verwenden

Wenn Sie Server in mehreren AWS Regionen und in mehreren AWS Konten haben, können Sie das folgende Beispielskript mit Änderungen verwenden, um Server zu identifizieren, die den

VPC_ENDPOINT Endpunkttyp verwenden. Das Beispielskript verwendet die [ListServers](#) API Aufrufe Amazon EC2 [DescribeRegions](#) und Transfer Family, um eine Liste der Server IDs und Regionen aller Server abzurufen, die Sie verwenden VPC_ENDPOINT. Wenn Sie viele AWS Konten haben, können Sie Ihre Konten mithilfe einer IAM Rolle mit schreibgeschütztem Auditor-Zugriff durchgehen, wenn Sie sich mithilfe von Sitzungsprofilen bei Ihrem Identitätsanbieter authentifizieren.

1. Es folgt ein einfaches Beispiel.

```
import boto3

profile = input("Enter the name of the AWS account you'll be working in: ")
session = boto3.Session(profile_name=profile)

ec2 = session.client("ec2")

regions = ec2.describe_regions()

for region in regions['Regions']:
    region_name = region['RegionName']
    if region_name=='ap-northeast-3': #https://github.com/boto/boto3/issues/1943
        continue
    transfer = session.client("transfer", region_name=region_name)
    servers = transfer.list_servers()
    for server in servers['Servers']:
        if server['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT':
            print(server['ServerId'], region_name)
```

2. Nachdem Sie die Liste der zu aktualisierenden Server erstellt haben, können Sie eine der in den folgenden Abschnitten beschriebenen Methoden verwenden, um den Server EndpointType zu aktualisieren VPC.

Aktualisierung des Serverendpunkt-Typs mit dem AWS Management Console

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, für den Sie den Endpunkttyp ändern möchten.

 Important

Sie müssen den Server anhalten, bevor Sie dessen Endpunkttyp ändern können.

4. Wählen Sie für Actions (Aktionen) die Option Stop (Stopp).
5. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdialogfeld die Option Stopp aus, um zu bestätigen, dass Sie den Server beenden möchten.

 Note

Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, warten Sie, bis sich der Status des Servers auf Offline ändert. Dies kann einige Minuten dauern. Möglicherweise müssen Sie auf der Seite Server die Option Aktualisieren auswählen, um die Statusänderung zu sehen.

6. Nachdem sich der Status auf Offline geändert hat, wählen Sie den Server aus, auf dem die Serverdetailseite angezeigt werden soll.
7. Wählen Sie im Abschnitt Endpunktdetails die Option Bearbeiten aus.
8. Wählen Sie als Endpunkttyp die Option VPCGehostet aus.
9. Wählen Sie Speichern.
10. Wählen Sie für Aktionen die Option Start und warten Sie, bis sich der Status des Servers auf Online ändert. Dies kann einige Minuten dauern.

Aktualisieren Sie den Serverendpunkttyp mit AWS CloudFormation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie AWS CloudFormation Sie das auf einem Server aktualisieren EndpointType könnenVPC. Verwenden Sie dieses Verfahren für Transfer Family Family-Server, mit denen Sie bereitgestellt haben AWS CloudFormation. In diesem Beispiel wird die ursprüngliche AWS CloudFormation Vorlage, die für die Bereitstellung des Transfer Family Family-Servers verwendet wurde, wie folgt dargestellt:

```
AWS::TemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Create AWS Transfer Server with VPC_ENDPOINT endpoint type'
Parameters:
  SecurityGroupId:
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id
  SubnetIds:
```



```

    Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id>
  VpcId:
    Type: AWS::EC2::VPC::Id
  Resources:
    TransferServer:
      Type: AWS::Transfer::Server
      Properties:
        Domain: S3
        EndpointDetails:
          VpcEndpointId: !Ref VPCEndpoint
          EndpointType: VPC_ENDPOINT
          IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED
          Protocols:
            - SFTP
    VPCEndpoint:
      Type: AWS::EC2::VPCEndpoint
      Properties:
        ServiceName: com.amazonaws.us-east-1.transfer.server
        SecurityGroupIds:
          - !Ref SecurityGroupId
        SubnetIds:
          - !Select [0, !Ref SubnetIds]
          - !Select [1, !Ref SubnetIds]
          - !Select [2, !Ref SubnetIds]
        VpcEndpointType: Interface
        VpcId: !Ref VpcId

```

Die Vorlage wurde mit den folgenden Änderungen aktualisiert:

- Das EndpointType wurde geändert in VPC.
- Die AWS::EC2::VPCEndpoint Ressource wurde entfernt.
- Die SecurityGroupIdSubnetIds, und VpcId wurden in den EndpointDetails Abschnitt der AWS::Transfer::Server Ressource verschoben,
- Die VpcEndpointId Eigenschaft von EndpointDetails wurde entfernt.

Die aktualisierte Vorlage sieht wie folgt aus:

```

AWS::TemplateFormatVersion: '2010-09-09'
Description: 'Create AWS Transfer Server with VPC endpoint type'
Parameters:
  SecurityGroupId:

```

```

    Type: AWS::EC2::SecurityGroup::Id
  SubnetIds:
    Type: List<AWS::EC2::Subnet::Id>
  VpcId:
    Type: AWS::EC2::VPC::Id
  Resources:
    TransferServer:
      Type: AWS::Transfer::Server
      Properties:
        Domain: S3
        EndpointDetails:
          SecurityGroupIds:
            - !Ref SecurityGroupId
          SubnetIds:
            - !Select [0, !Ref SubnetIds]
            - !Select [1, !Ref SubnetIds]
            - !Select [2, !Ref SubnetIds]
          VpcId: !Ref VpcId
        EndpointType: VPC
        IdentityProviderType: SERVICE_MANAGED
        Protocols:
          - SFTP

```

Um den Endpunkttyp von Transfer Family Family-Servern zu aktualisieren, die bereitgestellt werden mit AWS CloudFormation

1. Stoppen Sie den Server, den Sie aktualisieren möchten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
 - a. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
 - b. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
 - c. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, für den Sie den Endpunkttyp ändern möchten.

 Important

Sie müssen den Server anhalten, bevor Sie dessen Endpunkttyp ändern können.

- d. Wählen Sie für Actions (Aktionen) die Option Stop (Stopp).

- e. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdiaologfeld die Option Stopp aus, um zu bestätigen, dass Sie den Server beenden möchten.

 Note

Bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren, warten Sie, bis sich der Status des Servers auf Offline ändert. Dies kann einige Minuten dauern. Möglicherweise müssen Sie auf der Seite Server die Option Aktualisieren auswählen, um die Statusänderung zu sehen.

2. Aktualisieren Sie den CloudFormation Stack

- a. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
- b. Wählen Sie den Stack aus, der zur Erstellung des Transfer Family Family-Servers verwendet wurde.
- c. Wählen Sie Aktualisieren.
- d. Wählen Sie Aktuelle Vorlage ersetzen
- e. Laden Sie die neue Vorlage hoch. CloudFormation Mithilfe von Änderungssätzen können Sie verstehen, wie sich Vorlagenänderungen auf laufende Ressourcen auswirken, bevor Sie sie implementieren. In diesem Beispiel wird die Transfer-Serverressource geändert und die VPCEndpoint Ressource wird entfernt. Der Server vom Typ VPC VPC Endpoint erstellt in Ihrem Namen einen Endpoint und ersetzt damit die ursprüngliche VPCEndpoint Ressource.

Nach dem Hochladen der neuen Vorlage sieht der Änderungssatz etwa wie folgt aus:

Change set preview				
Changes (2)				
Search changes				
Action	Logical ID	Physical ID	Resource type	Replacement
Modify	TransferServer	arn:aws:transfer:us-east-1:364810874344:server/s-6a7d04e12d494ec98	AWS::Transfer::Server	Conditional
Remove	VPCEndpoint	vpce-04e685f8702849573 ↗	AWS::EC2::VPCEndpoint	-

- f. Aktualisieren Sie den Stack.
3. Sobald das Stack-Update abgeschlossen ist, navigieren Sie zur Transfer Family Family-Verwaltungskonsolle unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
4. Starten Sie den Server neu. Wählen Sie den Server aus, auf dem Sie aktualisiert haben AWS CloudFormation, und klicken Sie dann im Menü Aktionen auf Start.

Aktualisieren Sie den Server EndpointType mit dem API

Sie können den Befehl [describe-server](#) oder den AWS CLI [UpdateServer](#) API Befehl verwenden. Das folgende Beispielskript stoppt den Transfer Family Family-Server EndpointType, aktualisiert den, entfernt den VPC _ ENDPOINT und startet den Server.

```
import boto3
import time

profile = input("Enter the name of the AWS account you'll be working in: ")
region_name = input("Enter the AWS Region you're working in: ")
server_id = input("Enter the AWS Transfer Server Id: ")

session = boto3.Session(profile_name=profile)

ec2 = session.client("ec2", region_name=region_name)
transfer = session.client("transfer", region_name=region_name)

group_ids=[]

transfer_description = transfer.describe_server(ServerId=server_id)
```

```

if transfer_description['Server']['EndpointType']=='VPC_ENDPOINT':
    transfer_vpc_endpoint = transfer_description['Server']['EndpointDetails']
['VpcEndpointId']
    transfer_vpc_endpoint_descriptions =
ec2.describe_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint])
    for transfer_vpc_endpoint_description in
transfer_vpc_endpoint_descriptions['VpcEndpoints']:
        subnet_ids=transfer_vpc_endpoint_description['SubnetIds']
        group_id_list=transfer_vpc_endpoint_description['Groups']
        vpc_id=transfer_vpc_endpoint_description['VpcId']
        for group_id in group_id_list:
            group_ids.append(group_id['GroupId'])
    if transfer_description['Server']['State']=='ONLINE':
        transfer_stop = transfer.stop_server(ServerId=server_id)
        print(transfer_stop)
        time.sleep(300) #safe
        transfer_update =
transfer.update_server(ServerId=server_id,EndpointType='VPC',EndpointDetails={'SecurityGroupId
        print(transfer_update)
        time.sleep(10)
        transfer_start = transfer.start_server(ServerId=server_id)
        print(transfer_start)
        delete_vpc_endpoint =
ec2.delete_vpc_endpoints(VpcEndpointIds=[transfer_vpc_endpoint])

```

Mit benutzerdefinierten Hostnamen arbeiten

Ihr Server-Hostname ist der Hostname, den Ihre Benutzer in ihren Clients eingeben, wenn sie eine Verbindung zu Ihrem Server herstellen. Sie können eine benutzerdefinierte Domain verwenden, die Sie für Ihren Server-Hostnamen registriert haben, wenn Sie damit arbeiten. AWS Transfer Family Sie könnten beispielsweise einen benutzerdefinierten Hostnamen wie verwenden. `mysftpserver.mysubdomain.domain.com`

Um Traffic von Ihrer registrierten benutzerdefinierten Domain zu Ihrem Serverendpunkt umzuleiten, können Sie Amazon Route 53 oder einen beliebigen Domain Name System (DNS) -Anbieter verwenden. Route 53 ist der DNS Service, der AWS Transfer Family nativ unterstützt wird.

Themen

- [Verwenden Sie Amazon Route 53 als Ihren DNS Anbieter](#)
- [Verwenden Sie andere DNS Anbieter](#)
- [Benutzerdefinierte Hostnamen für Server, die nicht von der Konsole erstellt wurden](#)

Auf der Konsole können Sie eine der folgenden Optionen für die Einrichtung eines benutzerdefinierten Hostnamens wählen:

- Amazon Route DNS 53-Alias — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei Route 53 registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.
- Andere DNS — wenn der Hostname, den Sie verwenden möchten, bei einem anderen DNS Anbieter registriert ist. Sie können dann den Hostnamen eingeben.
- Keine — um den Endpunkt des Servers zu verwenden und keinen benutzerdefinierten Hostnamen zu verwenden.

Sie legen diese Option fest, wenn Sie einen neuen Server erstellen oder die Konfiguration eines vorhandenen Servers bearbeiten. Weitere Hinweise zum Erstellen eines neuen Servers finden Sie unter [Schritt 2: Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#). Weitere Hinweise zum Bearbeiten der Konfiguration eines vorhandenen Servers finden Sie unter [Serverdetails bearbeiten](#).

Weitere Informationen zur Verwendung Ihrer eigenen Domain für den Server-Hostnamen und zur Verwendung AWS Transfer Family von Route 53 finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Verwenden Sie Amazon Route 53 als Ihren DNS Anbieter

Wenn Sie einen Server erstellen, können Sie Amazon Route 53 als Ihren DNS Anbieter verwenden. Bevor Sie eine Domain mit Route 53 verwenden, registrieren Sie die Domain. Weitere Informationen finden Sie unter [So funktioniert die Domainregistrierung](#) im Amazon Route 53-Entwicklerhandbuch.

Wenn Sie Route 53 verwenden, um das DNS Routing zu Ihrem Server bereitzustellen, AWS Transfer Family verwendet es den benutzerdefinierten Hostnamen, den Sie eingegeben haben, um die Hosting-Zone zu extrahieren. Beim AWS Transfer Family Extrahieren einer Hosting-Zone können drei Dinge passieren:

1. Wenn Route 53 neu für Sie ist und Sie noch keine Hosting-Zone haben, AWS Transfer Family fügt Sie eine neue Hosting-Zone und einen CNAME Datensatz hinzu. Der Wert dieses CNAME Datensatzes ist der Endpunkt-Hostname für Ihren Server. A CNAME ist ein alternativer Domainname.
2. Wenn Sie eine gehostete Zone in Route 53 ohne CNAME Datensätze haben, AWS Transfer Family fügt der Hosting-Zone einen CNAME Datensatz hinzu.
3. Wenn der Service erkennt, dass bereits ein CNAME-Datensatz in der gehosteten Zone vorhanden ist, wird Ihnen eine Fehlermeldung angezeigt, der angibt, dass bereits ein CNAME-Datensatz

vorhanden ist. Ändern Sie in diesem Fall den Wert des CNAME Datensatzes in den Hostnamen Ihres Servers.

 Note

Wenn dieser Schritt Teil eines Workflows zur Servererstellung ist, wurde Ihr Server erfolgreich erstellt und Ihr benutzerdefinierter Hostname ist auf None gesetzt.

Weitere Informationen zu gehosteten Zonen in Route 53 finden Sie unter [Gehostete Zone](#) im Amazon Route 53 Developer Guide.

Verwenden Sie andere DNS Anbieter

Wenn Sie einen Server erstellen, können Sie auch andere DNS Anbieter als Amazon Route 53 verwenden. Wenn Sie einen alternativen DNS Anbieter verwenden, stellen Sie sicher, dass der Datenverkehr von Ihrer Domain zu Ihrem Serverendpunkt geleitet wird.

Stellen Sie dazu Ihre Domain auf den Endpunkt-Hostnamen für den Server ein. Ein Endpunkt-Hostname sieht in der Konsole wie folgt aus:

`serverid.server.transfer.region.amazonaws.com`

 Note

Wenn Ihr Server über einen VPC Endpunkt verfügt, unterscheidet sich das Format für den Hostnamen von dem oben beschriebenen. Um Ihren VPC Endpunkt zu finden, wählen Sie VPC auf der Detailseite des Servers die und dann die VPCEndpunkt-ID im VPC Dashboard aus. Der Endpunkt ist der DNS Vorname der aufgelisteten Endgeräte.

Benutzerdefinierte Hostnamen für Server, die nicht von der Konsole erstellt wurden

Wenn Sie einen Server mit AWS Cloud Development Kit (AWS CDK), oder über AWS CloudFormation, erstellen, müssen Sie ein Tag hinzufügenCLI, wenn Sie möchten, dass dieser Server einen benutzerdefinierten Hostnamen hat. Wenn Sie mithilfe der Konsole einen Transfer Family Server erstellen, erfolgt das Tagging automatisch.

 Note

Sie müssen auch einen DNS Datensatz erstellen, um den Datenverkehr von Ihrer Domain zu Ihrem Serverendpunkt umzuleiten. Einzelheiten finden Sie unter [Arbeiten mit Datensätzen](#) im Amazon Route 53-Entwicklerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden Schlüssel für Ihren benutzerdefinierten Hostnamen:

- Fügen Sie `transfer:customHostname`, um den benutzerdefinierten Hostnamen in der Konsole anzuzeigen.
- Wenn Sie Route 53 als Ihren DNS Anbieter verwenden, fügen Sie `transfer:route53HostedZoneId`. Dieses Tag verknüpft den benutzerdefinierten Hostnamen mit Ihrer Route 53 Hosted Zone ID.

Geben Sie den folgenden CLI Befehl ein, um den benutzerdefinierten Hostnamen hinzuzufügen.

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:region:AWS-Konto:server/server-ID --tags Key=transfer:customHostname,Value="custom-host-name"
```

Beispielsweise:

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:customHostname,Value="abc.example.com"
```

Wenn Sie Route 53 verwenden, geben Sie den folgenden Befehl ein, um Ihren benutzerdefinierten Hostnamen mit Ihrer Route 53 Hosted Zone ID zu verknüpfen.

```
aws transfer tag-resource --arn server-ARN:server/server-ID --tags Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=HOSTED-ZONE-ID
```

Beispielsweise:

```
aws transfer tag-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/s-1234567890abcdef0 --tags Key=transfer:route53HostedZoneId,Value=ABCDE1111222233334444
```

Gehen Sie von den Beispielwerten aus dem vorherigen Befehl aus und führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre Tags anzuzeigen:


```
aws transfer list-tags-for-resource --arn arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:server/s-1234567890abcdef0
```

```
"Tags": [  
  {  
    "Key": "transfer:route53HostedZoneId",  
    "Value": "/hostedzone/ABCDE1111222233334444"  
  },  
  {  
    "Key": "transfer:customHostname",  
    "Value": "abc.example.com"  
  }  
]
```

 Note

Ihre öffentlichen, gehosteten Zonen und ihre IDs sind auf Amazon Route 53 verfügbar. Melden Sie sich bei der Route 53-Konsole an AWS Management Console und öffnen Sie sie unter <https://console.aws.amazon.com/route53/>.

Übertragung von Dateien über einen Serverendpunkt mit einem Client

Sie übertragen Dateien über den AWS Transfer Family Dienst, indem Sie den Übertragungsvorgang in einem Client angeben. AWS Transfer Family unterstützt die folgenden Clients:

- Wir unterstützen Version 3 des SFTP Protokolls.
- Öffnen SSH (macOS und Linux)

 Note

Dieser Client funktioniert nur mit Servern, die für das Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) aktiviert sind.

- Win SCP (nur Microsoft Windows)
- Cyberduck (Windows, macOS und Linux)

- FileZilla (Windows, macOS und Linux)

Die folgenden Einschränkungen gelten für jeden Client:

- Die maximale Anzahl gleichzeitiger SFTP Multiplex-Sitzungen pro Verbindung beträgt 10.
- Amazon S3 und Amazon EFS (aufgrund des NFSv4 Protokolls) verlangen, dass Dateinamen in der UTF -8-Kodierung vorliegen. Die Verwendung einer anderen Kodierung kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Informationen zu Amazon S3 finden Sie unter [Richtlinien zur Benennung von Objektschlüsseln](#).
- Für File Transfer Protocol over SSL (FTPS) wird nur der Modus Explizit unterstützt. Der implizite Modus wird nicht unterstützt.
- Für File Transfer Protocol (FTP) und FTPS wird nur der passive Modus unterstützt.
- Für FTP und FTPS wird nur der STREAM Modus unterstützt.
- Für FTP und FTPS wird nur der Bild-/Binärmodus unterstützt.
- Für FTP und FTPS ist TLS — PROT C (ungeschützt) TLS für die Datenverbindung die Standardeinstellung, aber PROT C wird im AWS Transfer Family FTPS Protokoll nicht unterstützt. Sie müssen also PROT P eingebenFTPS, damit Ihre Datenoperation akzeptiert wird.
- Wenn Sie Amazon S3 für den Speicher Ihres Servers verwenden und Ihr Client die Option enthält, mehrere Verbindungen für eine einzelne Übertragung zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Option deaktivieren. Andernfalls können große Datei-Uploads auf unvorhersehbare Weise fehlschlagen. Beachten Sie, dass, wenn Sie Amazon EFS als Speicher-Backend verwenden, mehrere Verbindungen für eine einzige Übertragung EFS unterstützt werden.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Befehle für FTP undFTPS:

Verfügbare Befehle					
ABOR	FEAT	MLST	PASS	RETR	STOR
AUTH	LANG	MKD	PASV	RMD	STOU
CDUP	LIST	MODE	PBSZ	RNFR	STRU
CWD	MDTM	NLST	PROT	RNTO	SYST
DELE	MFMT	NOOP	PWD	SIZE	TYPE

Verfügbare Befehle					
EPSV	MLSD	OPTS	QUIT	STAT	USER

 Note

APPE wird nicht unterstützt.

Denn SFTP die folgenden Operationen werden derzeit nicht für Benutzer unterstützt, die das logische Home-Verzeichnis auf Servern verwenden, die Amazon Elastic File System (AmazonEFS) verwenden.

Befehle werden nicht unterstützt SFTP			
SSH_FXP_R EADLINK	SSH_FXP_SYMLINK	SSH_FXP_STAT wenn die angeforderte Datei ein Symlink ist	SSH_FXP_ REALPATH wenn der angeforderte Pfad irgendeine Symlink-Komponente n enthält

Generieren Sie ein öffentlich-privates key pair

Bevor Sie eine Datei übertragen können, müssen Sie über ein öffentlich-privates key pair verfügen. Wenn Sie noch kein key pair generiert haben, finden Sie weitere Informationen unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

Themen

- [Verfügbare SFTP/FTPS/FTP Befehle](#)
- [Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt](#)
- [Vermeiden Sie Fehler setstat](#)
- [Verwenden Sie „Öffnen“ SSH](#)
- [Verwenden Sie Win SCP](#)
- [Verwenden Sie Cyberduck](#)

- [Verwenden FileZilla](#)
- [Verwenden Sie einen Perl-Client](#)
- [Verarbeitung nach dem Upload](#)

Verfügbare SFTP/FTPS/FTP Befehle

In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Befehle für AWS Transfer Family, für die SFTP/FTPS, und FTP Protokolle beschrieben.

Note

In der Tabelle werden Dateien und Verzeichnisse für Amazon S3 erwähnt, das nur Buckets und Objekte unterstützt: Es gibt keine Hierarchie. Sie können jedoch Präfixe in Objektschlüsselnamen verwenden, um eine Hierarchie zu implizieren und Ihre Daten ähnlich wie Ordner zu organisieren. Dieses Verhalten wird unter [Arbeiten mit Objektmetadaten](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch beschrieben.

SFTP/FTPS/FTP Befehle

Befehl	Amazon S3	Amazon EFS
cd	Unterstützt	Unterstützt
chgrp	Nicht unterstützt	Unterstützt (root oder owner nur)
chmod	Nicht unterstützt	Wird unterstützt (root nur)
chmtime	Nicht unterstützt	Unterstützt
chown	Nicht unterstützt	Unterstützt (root nur)
get	Unterstützt	Unterstützt (einschließlich der Auflösung symbolischer Links)
ln -s	Nicht unterstützt	Unterstützt
ls/dir	Unterstützt	Unterstützt

Befehl	Amazon S3	Amazon EFS
<code>mkdir</code>	Unterstützt	Unterstützt
<code>put</code>	Unterstützt	Unterstützt
<code>pwd</code>	Unterstützt	Unterstützt
<code>rename</code>	Wird nur für Dateien unterstützt	Unterstützt  Note Ein Umbenennen, das eine bestehende Datei oder ein vorhandenes Verzeichnis überschreiben würde, wird nicht unterstützt.
<code>rm</code>	Unterstützt	Unterstützt
<code>rmdir</code>	Unterstützt (nur leere Verzeichnisse)	Unterstützt
<code>version</code>	Unterstützt	Unterstützt

Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt

Wenn der Endpunkttyp für Ihren Transfer Family Family-Server lautet VPC, ist es nicht einfach, den Endpunkt zu identifizieren, der für die Übertragung von Dateien verwendet werden soll. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um Ihren VPC Amazon-Endpunkt zu finden.

Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt

1. Navigieren Sie zur Detailseite Ihres Servers.
2. Wählen Sie im Bereich Endpunktdetails die VPC.

Endpoint details

Edit

Status	Custom hostname
Online	-
Endpoint type	Endpoint
VPC (vpce- [redacted])	-
VPC	Access Info
vpc- [redacted]	Internal
FIPS Enabled	
No	

3. Wählen Sie im VPC Amazon-Dashboard die VPCEndpunkt-ID aus.
4. In der DNSNamensliste ist Ihr Serverendpoint der erste, der aufgeführt ist.

VPC > Endpoints > vpce-[redacted]

vpce-[redacted] Actions ▼

Details

Endpoint ID	Status	Creation time	Endpoint type
vpce-[redacted]	Available	Monday, April 4, 2022 at 10:51:31 EDT	Interface
VPC ID	Status message	Service name	Private DNS names enabled
vpc-515e1d14 (no-name-specified)	-	com.amazonaws.us-east-2.transfer.server.c-0002	No
DNS record IP type	IP address type	DNS names	
ipv4	ipv4	vpce-[redacted]	
		[redacted]	
		[redacted].us-east-	
		2 [redacted]	
		- [redacted]	
		[redacted]	
		[redacted].us-east-	

Vermeiden Sie Fehler **setstat**

Einige SFTP Dateiübertragungsclients können versuchen, die Attribute von Remotedateien, einschließlich Zeitstempel und Berechtigungen, mithilfe von Befehlen zu ändern, z. B. SETSTAT beim Hochladen der Datei. Diese Befehle sind jedoch nicht mit Objekt-Speichersystemen wie Amazon S3 kompatibel. Aufgrund dieser Inkompatibilität können Datei-Uploads von diesen Clients zu Fehlern führen, selbst wenn die Datei anderweitig erfolgreich hochgeladen wurde.

- Wenn Sie `CreateServer` oder aufrufen `UpdateServerAPI`, verwenden Sie die `ProtocolDetails` Option, um den Fehler `SetStatOption` zu ignorieren, der generiert wird, wenn der Client versucht, eine Datei SETSTAT zu verwenden, die Sie in einen S3-Bucket hochladen.
- Stellen Sie den Wert `ENABLE_NO_OP` auf ein, damit der Transfer Family Family-Server den SETSTAT Befehl ignoriert und Dateien hochlädt, ohne Änderungen an Ihrem SFTP Client vornehmen zu müssen.
- Beachten Sie, dass die `SetStatOption ENABLE_NO_OP` Einstellung zwar den Fehler ignoriert, aber einen Protokolleintrag in CloudWatch Logs generiert, sodass Sie feststellen können, wann der Client einen SETSTAT Anruf tätigt.

APIEinzelheiten zu dieser Option finden Sie unter [ProtocolDetails](#).

Verwenden Sie „Öffnen“ SSH

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Dateien mithilfe von Öffnen von der Befehlszeile aus zu übertragenSSH.

Note

Dieser Client funktioniert nur mit einem Server, der SFTP -fähig ist.

Um Dateien AWS Transfer Family mit dem SSH Befehlszeilenprogramm Open zu übertragen

1. Öffnen Sie unter Linux, macOS oder Windows ein Befehlsterminal.
2. Geben Sie an der Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
sftp -i transfer-key sftp_user@service_endpoint
```

Im vorherigen Befehl *sftp_user* ist dies der Benutzername und *transfer-key* der SSH private Schlüssel. Hier *service_endpoint* ist der Endpunkt des Servers, wie er in der AWS Transfer Family Konsole für den ausgewählten Server angezeigt wird.

 Note

Dieser Befehl verwendet Einstellungen, die in der *ssh_config* Standarddatei enthalten sind. SFTP verwendet Port 22. Es sei denn, Sie haben diese Datei zuvor bearbeitet. Sie können einen anderen Port angeben (z. B. 2222), indem Sie dem Befehl wie folgt ein **-P** Flag hinzufügen.

```
sftp -P 2222 -i transfer-key sftp_user@service_endpoint
```

Wenn Sie immer Port 2222 verwenden möchten, können Sie alternativ Ihren Standardport in Ihrer *ssh_config* Datei aktualisieren.

Eine *sftp*-Eingabeaufforderung sollte angezeigt werden.

3. (Optional) Um das Home-Verzeichnis des Benutzers anzuzeigen, geben Sie an der *sftp* Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

```
pwd
```

4. Verwenden Sie den *put* Befehl, um eine Datei von Ihrem Dateisystem auf den Transfer Family Family-Server hochzuladen. Um beispielsweise hochzuladen *hello.txt* (vorausgesetzt, die Datei befindet sich in Ihrem aktuellen Verzeichnis auf Ihrem Dateisystem), führen Sie an der *sftp* Eingabeaufforderung den folgenden Befehl aus:

```
put hello.txt
```

Eine Meldung ähnlich der folgenden wird angezeigt, die darauf hinweist, dass die Dateiübertragung im Gange ist oder abgeschlossen ist.

```
Uploading hello.txt to /my-bucket/home/sftp_user/hello.txt
```

```
hello.txt 100% 127 0.1KB/s 00:00
```


 Note

Nachdem Ihr Server erstellt wurde, kann es einige Minuten dauern, bis der Hostname des Serverendpunkts vom DNS Dienst in Ihrer Umgebung aufgelöst werden kann.

Verwenden Sie Win SCP

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Dateien mit Win von der Befehlszeile aus zu übertragenSCP.

 Note

Wenn Sie Win SCP 5.19 verwenden, können Sie mit Ihren AWS Anmeldeinformationen direkt eine Verbindung zu Amazon S3 herstellen und Dateien hochladen/herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verbindung zum Amazon S3 S3-Service](#) herstellen.

Um Dateien AWS Transfer Family mithilfe von Win zu übertragen SCP

1. Öffnen Sie den SCP Win-Client.
2. Wählen Sie im Anmeldedialogfeld für Dateiprotokoll ein Protokoll aus: SFTPoder FTP.

Wenn Sie sich für Verschlüsselung entschieden habenFTP, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Keine Verschlüsselung für FTP
 - TLS/SSLExpizite Verschlüsselung für FTPS
3. Geben Sie in das Feld Host name (Host-Name) den Server-Endpunkt ein. Der Serverendpunkt befindet sich auf der Seite mit den Serverdetails. Weitere Informationen finden Sie unter [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#).

 Note

Wenn Ihr Server einen VPC Endpunkt verwendet, finden Sie weitere Informationen unter[Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt](#).

4. Geben Sie als Portnummer Folgendes ein:

- **22** für SFTP
 - **21** für FTP/FTPS
5. Geben Sie unter Benutzername den Namen für den Benutzer ein, den Sie für Ihren spezifischen Identity Provider erstellt haben.

 Note

Der Benutzername sollte einer der Benutzer sein, die Sie für Ihren Identitätsanbieter erstellt oder konfiguriert haben. AWS Transfer Family bietet die folgenden Identitätsanbieter:

- [Arbeiten mit Benutzern, die vom Service verwaltet werden](#)
- [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#)
- [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#)

6. Wählen Sie „Erweitert“, um das Dialogfeld „Erweiterte Seiteneinstellungen“ zu öffnen. Wählen Sie in dem SSH Abschnitt Authentifizierung aus.
7. Suchen Sie unter Datei mit privatem Schlüssel nach der Datei mit dem SSH privaten Schlüssel aus Ihrem Dateisystem und wählen Sie sie aus.

 Note

Wenn Win SCP anbietet, Ihren SSH privaten Schlüssel in das PPK Format zu konvertieren, wählen Sie OK.

8. Wählen Sie OK aus, um zum Dialogfeld Login (Anmelden) zurückzukehren. Wählen Sie dann Save (Speichern) aus.
9. Wählen Sie im Dialogfeld Sitzung als Site speichern die Option OK, um die Verbindungseinrichtung abzuschließen.
10. Wählen Sie im Anmeldedialogfeld die Option Tools und anschließend Einstellungen aus.
11. Wählen Sie im Dialogfeld „Einstellungen“ für „Übertragung“ die Option „Endurance“.

Wählen Sie für die Option „Wiederaufnahme der Übertragung/Übertragung auf temporären Dateinamen aktivieren“ die Option „Deaktivieren“.

 Note

Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, erhöht dies die Upload-Kosten und verringert die Upload-Leistung erheblich. Dies kann auch dazu führen, dass das Hochladen großer Dateien fehlschlägt.

12. Wählen Sie für Übertragung die Option Hintergrund und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mehrere Verbindungen für eine einzige Übertragung verwenden.

 Note

Wenn Sie diese Option aktiviert lassen, können große Dateiuploads auf unvorhersehbare Weise fehlschlagen. Beispielsweise können verwaiste mehrteilige Uploads erstellt werden, für die Amazon S3 S3-Gebühren anfallen. Es kann auch zu einer unbemerkten Beschädigung von Daten kommen.

13. Führen Sie Ihre Dateiübertragung durch.

Sie können drag-and-drop Methoden verwenden, um Dateien zwischen dem Ziel- und dem Quellfenster zu kopieren. Sie können die Symbolleisten Symbole verwenden, um die Eigenschaften von Dateien in Win hochzuladen, herunterzuladen, zu löschen, zu bearbeiten oder zu ändernSCP.

 Note

Dieser Hinweis gilt nicht, wenn Sie Amazon EFS als Speicher verwenden. Befehle, die versuchen, Attribute von Remote-Dateien, einschließlich Zeitstempeln, zu ändern, sind nicht mit Objektspeichersystemen wie Amazon S3 kompatibel. Wenn Sie Amazon S3 als Speicher verwenden, sollten Sie daher sicherstellen, dass Sie die SCP Win-Zeitstempелеinstellungen deaktivieren (oder `SetStatOption` wie unter beschrieben verwenden [Vermeiden Sie Fehler setstat](#)), bevor Sie Dateiübertragungen durchführen. Deaktivieren Sie dazu im Dialogfeld mit den Einstellungen für Win SCP Transfer die Upload-Optionen „Berechtigungen festlegen“ und die Option „Zeitstempel beibehalten“.

Verwenden Sie Cyberduck

Unten wird beschrieben, wie Dateien in der Befehlszeile mit Cyberduck übertragen werden.

Um Dateien AWS Transfer Family mit Cyberduck zu übertragen

1. Öffnen Sie den [Cyberduck-Client](#).
2. Wählen Sie Verbindung öffnen.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Verbindung öffnen“ ein Protokoll aus: SFTP(SSHFile Transfer Protocol), FTP- SSL (Explizit AUTHTLS) oder FTP(File Transfer Protocol).
4. Geben Sie unter Server Ihren Serverendpunkt ein. Der Serverendpunkt befindet sich auf der Seite mit den Serverdetails. Weitere Informationen finden Sie unter [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#).

Note

Wenn Ihr Server einen VPC Endpunkt verwendet, finden Sie weitere Informationen unter [Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt](#).

5. Geben Sie als Portnummer Folgendes ein:
 - **22** für SFTP
 - **21** für FTP/FTPS
6. Geben Sie in das Feld Username (Benutzername) den Namen des Benutzers ein, den Sie in [Benutzer für Serverendpunkte verwalten](#) erstellt haben.
7. Falls SFTP ausgewählt, wählen Sie für SSH Private Key den privaten Schlüssel aus oder geben Sie SSH ihn ein.
8. Wählen Sie Connect aus.
9. Führen Sie Ihre Dateiübertragung durch.

Führen Sie nun – abhängig von der Position der Dateien – einen der folgenden Schritte durch:

- Wählen Sie in Ihrem lokalen Verzeichnis (der Quelle) die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und ziehen Sie sie per Drag & Drop in das Amazon S3 S3-Verzeichnis (das Ziel).
- Wählen Sie im Amazon S3 S3-Verzeichnis (der Quelle) die Dateien aus, die Sie übertragen möchten, und ziehen Sie sie per Drag & Drop in Ihr lokales Verzeichnis (das Ziel).

Verwenden FileZilla

Verwenden Sie die folgenden Anweisungen, um Dateien mit zu übertragen FileZilla.

Um eine Dateiübertragung einzurichten FileZilla

1. Öffnen Sie den FileZilla Client.
2. Wählen Sie „Datei“ und anschließend „Site-Manager“.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Site-Manager“ die Option „Neue Site“ aus.
4. Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein für Protokoll ein Protokoll aus: SFTPoder FTP.

Wenn Sie sich für Verschlüsselung entschieden habenFTP, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Verwenden Sie nur Plain FTP (unsicher) — für FTP
 - Verwenden Sie explizites FTP OverTLS, falls verfügbar — für FTPS
5. Geben Sie als Hostname das Protokoll ein, das Sie verwenden, gefolgt von Ihrem Serverendpunkt. Der Serverendpunkt befindet sich auf der Seite mit den Serverdetails. Weitere Informationen finden Sie unter [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#).

Note

Wenn Ihr Server einen VPC Endpunkt verwendet, finden Sie weitere Informationen unter[Finden Sie Ihren VPC Amazon-Endpunkt](#).

- Wenn Sie verwendenSFTP, geben Sie Folgendes ein: `sftp://hostname`
- Wenn Sie verwendenFTPS, geben Sie ein: `ftps://hostname`

Stellen Sie sicher, dass Sie es ersetzen *hostname* mit Ihrem tatsächlichen Serverendpunkt.

6. Geben Sie als Portnummer Folgendes ein:
 - **22** für SFTP
 - **21**fürFTP/FTPS
7. Falls SFTP ausgewählt, wählen Sie für Anmeldetyp die Option Schlüsseldatei aus.

Wählen Sie für Schlüsseldatei den SSH privaten Schlüssel aus, oder geben Sie ihn ein.

8. Geben Sie unter Benutzer den Namen des Benutzers ein, den Sie in erstellt haben [Benutzer für Serverendpunkte verwalten](#).
9. Wählen Sie Connect aus.
10. Führen Sie Ihre Dateiübertragung durch.

 Note

Wenn Sie eine laufende Dateiübertragung unterbrechen, wird AWS Transfer Family möglicherweise ein Teilobjekt in Ihren Amazon S3 S3-Bucket geschrieben. Wenn Sie einen Upload unterbrechen, überprüfen Sie, ob die Dateigröße im Amazon S3 S3-Bucket der Dateigröße des Quellobjekts entspricht, bevor Sie fortfahren.

Verwenden Sie einen Perl-Client

Wenn Sie den `Net::SFTP::Foreign` Perl-Client verwenden, müssen Sie den `queue_size` Wert auf setzen. 1 Beispielsweise:

```
my $sftp = Net::SFTP::Foreign->new('user@s-12345.server.transfer.us-east-2.amazonaws.com', queue_size => 1);
```

 Note

[Diese Problemumgehung ist für Versionen Net::SFTP::Foreign vor 1.92.02 erforderlich.](#)

Verarbeitung nach dem Upload


Sie können Verarbeitungsinformationen nach dem Upload anzeigen, einschließlich Amazon S3 S3-Objektmetadaten und Ereignisbenachrichtigungen.

Themen

- [Amazon S3 S3-Objektmetadaten](#)
- [Amazon-S3-Ereignis-Benachrichtigungen](#)

Amazon S3 S3-Objektmetadaten

Als Teil der Metadaten Ihres Objekts sehen Sie einen Schlüssel namens `x-amz-meta-user-agent` Wessen Wert ist `AWSTransfer` und `x-amz-meta-user-agent-id` Wessen Wert ist `username@server-id`. Der `username` ist der Transfer Family Family-Benutzer, der die Datei hochgeladen hat, und `server-id` ist der Server, der für den Upload verwendet wurde. Auf diese Informationen kann mithilfe der [HeadObject](#) Operation für das S3-Objekt in Ihrer Lambda-Funktion zugegriffen werden.



The screenshot shows the 'Metadata' window in the AWS console. It has a blue header with a close button. Below the header are buttons for '+ Add Metadata', 'Delete', 'Edit', and an information icon. A table lists the metadata entries:

Key	Value
☐ Content-Type	text/plain
☐ x-amz-meta-user-agent	AWSTransfer
☐ x-amz-meta-user-agent-id	sftp_user@s- [redacted]

At the bottom right are 'Cancel' and 'Save' buttons.

Amazon-S3-Ereignis-Benachrichtigungen

Wenn ein Objekt mit Transfer Family in Ihren S3-Bucket hochgeladen wird, ist es im Feld `Requester` in der [S3-Ereignisbenachrichtigungsstruktur](#) als `[AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id` enthalten. Im Folgenden finden Sie beispielsweise den Inhalt eines Beispielfeldes „Requester“ aus einem S3-Zugriffsprotokoll für eine Datei, die in den S3-Bucket kopiert wurde.

```
arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/
username.sessionid@server-id
```

Im Feld `Anforderer` oben wird die aufgerufene IAM Rolle angezeigt. `IamRoleName` Weitere Informationen zur Konfiguration von S3-Ereignisbenachrichtigungen finden Sie unter [Konfiguration von Amazon S3 S3-Ereignisbenachrichtigungen](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide. Weitere Informationen zu eindeutigen Rollen-Identifikatoren AWS Identity and Access Management (IAM) finden Sie unter [Eindeutige Identifikatoren](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Benutzer für Serverendpunkte verwalten

In den folgenden Abschnitten finden Sie Informationen zum Hinzufügen von Benutzern mithilfe AWS Transfer Family eines benutzerdefinierten Identitätsanbieters. AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Wenn Sie einen vom Dienst verwalteten Identitätstyp verwenden, fügen Sie Benutzer zu Ihrem Server hinzu, auf dem das File Transfer Protocol aktiviert ist. Wenn Sie dies tun, muss jeder Benutzername auf Ihrem Server einzigartig sein.

Als Teil der Eigenschaften jedes Benutzers speichern Sie auch den öffentlichen Secure Shell (SSH) -Schlüssel dieses Benutzers. Dies ist für die schlüsselbasierte Authentifizierung erforderlich, die in diesem Verfahren verwendet wird. Der private Schlüssel wird lokal auf dem Computer Ihres Benutzers gespeichert. Wenn Ihr Benutzer mithilfe eines Clients eine Authentifizierungsanfrage an Ihren Server sendet, bestätigt Ihr Server zunächst, dass der Benutzer Zugriff auf den zugehörigen SSH privaten Schlüssel hat. Der Server authentifiziert den Benutzer dann erfolgreich.

Darüber hinaus geben Sie das Home-Verzeichnis oder das Landing-Verzeichnis eines Benutzers an und weisen dem Benutzer die Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) zu. Optional können Sie eine Sitzungsrichtlinie angeben, um den Benutzerzugriff nur auf das Home-Verzeichnis Ihres Amazon S3 S3-Buckets zu beschränken.

Important

AWS Transfer Family verhindert, dass sich Benutzernamen, die 1 oder 2 Zeichen lang sind, bei Servern authentifizieren SFTP. Darüber hinaus blockieren wir auch den `root` Benutzernamen.

Der Grund dafür liegt in der großen Anzahl böswilliger Anmeldeversuche durch Passwortscanner.

Amazon EFS im Vergleich zu Amazon S3

Eigenschaften der einzelnen Speicheroptionen:

- So beschränken Sie den Zugriff: Amazon S3 unterstützt Sitzungsrichtlinien; Amazon EFS unterstützt POSIX Benutzer, Gruppen und sekundäre Gruppen IDs
- Beide unterstützen öffentliche/private Schlüssel

- Beide unterstützen Home-Verzeichnisse
- Beide unterstützen logische Verzeichnisse

Note

Für Amazon S3 erfolgt der Großteil der Unterstützung für logische Verzeichnisse überAPI/CLI. Sie können das Kontrollkästchen Eingeschränkt in der Konsole verwenden, um einen Benutzer auf sein Home-Verzeichnis zu sperren, aber Sie können keine virtuelle Verzeichnisstruktur angeben.

Logische Verzeichnisse

Wenn Sie logische Verzeichniswerte für Ihren Benutzer angeben, hängt der verwendete Parameter vom Benutzertyp ab.

- Geben Sie für vom Dienst verwaltete Benutzer logische Verzeichniswerte in `HomeDirectoryMappings` ein.
- Geben Sie für Benutzer eines benutzerdefinierten Identitätsanbieters logische Verzeichniswerte in `anHomeDirectoryDetails`.

Themen

- [Arbeiten mit Benutzern, die vom Service verwaltet werden](#)
- [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#)
- [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#)

Arbeiten mit Benutzern, die vom Service verwaltet werden

Sie können Ihrem Server entweder Amazon S3- oder EFS vom Amazon Service verwaltete Benutzer hinzufügen, abhängig von der Domain-Einstellung des Servers. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#).

[Informationen zum programmgesteuerten Hinzufügen eines vom Service verwalteten Benutzers finden Sie im Beispiel für. CreateUserAPI](#)

 Note

Für Benutzer, die vom Dienst verwaltet werden, gilt eine Obergrenze von 2.000 logischen Verzeichniseinträgen. Hinweise zur Verwendung logischer Verzeichnisse finden Sie unter [Verwendung logischer Verzeichnisse zur Vereinfachung Ihrer Transfer Family Family-Verzeichnisstrukturen](#).

Themen

- [Hinzufügen von vom Service verwalteten Amazon S3-Benutzern](#)
- [Hinzufügen von Benutzern, die vom EFS Amazon Service verwaltet werden](#)
- [Verwaltung von Benutzern, die vom Service verwaltet werden](#)

Hinzufügen von vom Service verwalteten Amazon S3-Benutzern

 Note

Wenn Sie einen kontoübergreifenden Amazon S3 S3-Bucket konfigurieren möchten, folgen Sie den Schritten in diesem Knowledge Center-Artikel: [Wie konfiguriere ich meinen AWS Transfer Family Server für die Verwendung eines Amazon Simple Storage Service-Buckets, der sich in einem anderen AWS Konto befindet?](#) .

So fügen Sie Ihrem Server einen vom Service verwalteten Amazon S3 S3-Benutzer hinzu

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie dann im Navigationsbereich Server aus.
2. Aktivieren Sie auf der Seite Server das Kontrollkästchen des Servers, zu dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie Benutzer hinzufügen.
4. Geben Sie im Abschnitt Benutzerkonfiguration für Benutzername den Benutzernamen ein. Dieser Benutzername muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen lang sein. Sie können die folgenden Zeichen im Benutzernamen verwenden: a—z, A-Z, 0—9, Unterstrich '_', Bindestrich '-', Punkt '.' und beim Zeichen „@“. Der Benutzername darf nicht mit einem Bindestrich '-' oder Punkt '.' beginnen, oder beim Zeichen „@“.

5. Wählen Sie für Access die IAM Rolle aus, die Sie zuvor erstellt haben und die Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket bietet.

Sie haben diese IAM Rolle mit dem Verfahren unter [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Diese IAM Rolle beinhaltet eine IAM Richtlinie, die den Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. Dazu gehört auch eine Vertrauensbeziehung mit dem AWS Transfer Family Service, die in einer anderen IAM Richtlinie definiert ist. Wenn Sie eine detaillierte Zugriffskontrolle für Ihre Benutzer benötigen, lesen Sie den Blogbeitrag [Enhance data access control with AWS Transfer Family and Amazon S3](#).

6. (Optional) Wählen Sie unter Richtlinie eine der folgenden Optionen aus:
 - Keine
 - Bestehende Richtlinie
 - Wählen Sie eine Richtlinie aus IAM: ermöglicht Ihnen die Auswahl einer vorhandenen Sitzungsrichtlinie. Wählen Sie „Ansicht“, um ein JSON Objekt mit den Details der Richtlinie anzuzeigen.
 - Richtlinie automatisch auf Basis des Basisordners generieren: Generiert eine Sitzungsrichtlinie für Sie. Wählen Sie „Ansicht“, um ein JSON Objekt mit den Details der Richtlinie anzuzeigen.

 Note

Wenn Sie die Option Richtlinie auf Basis des Basisordners automatisch generieren wählen, wählen Sie für diesen Benutzer nicht die Option Eingeschränkt aus.

Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Weitere Informationen zum Erstellen einer Sitzungsrichtlinie finden Sie unter [Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen](#).

7. Wählen Sie für das Home-Verzeichnis den Amazon S3 S3-Bucket aus, in dem die zu übertragenden Daten gespeichert AWS Transfer Family werden sollen. Geben Sie den Pfad zu dem home Verzeichnis ein, in dem Ihr Benutzer landet, wenn er sich mit seinem Client anmeldet.

Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, wird das `root` Verzeichnis Ihres Amazon S3 S3-Buckets verwendet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihre IAM Rolle Zugriff auf dieses `root` Verzeichnis bietet.

 Note

Wir empfehlen, dass Sie einen Verzeichnispfad wählen, der den Benutzernamen des Benutzers enthält, sodass Sie eine Sitzungsrichtlinie effektiv verwenden können. Die Sitzungsrichtlinie beschränkt den Benutzerzugriff im Amazon S3 S3-Bucket auf das home Verzeichnis dieses Benutzers.

8. (Optional) Aktivieren Sie für Eingeschränkt das Kontrollkästchen, sodass Ihre Benutzer auf nichts außerhalb dieses Ordners zugreifen können und den Amazon S3 S3-Bucket- oder Ordernamen nicht sehen können.

 Note

Dem Benutzer ein Home-Verzeichnis zuzuweisen und den Benutzer auf dieses Home-Verzeichnis zu beschränken, sollte ausreichen, um den Zugriff des Benutzers auf den angegebenen Ordner zu sperren. Wenn Sie weitere Kontrollen anwenden müssen, verwenden Sie eine Sitzungsrichtlinie.

Wenn Sie für diesen Benutzer die Option Eingeschränkt auswählen, können Sie die Option Richtlinie automatisch auf Basis des Basisordners generieren nicht auswählen, da der Basisordner kein definierter Wert für Benutzer mit eingeschränkten Rechten ist.

9. Geben Sie für den SSH öffentlichen Schlüssel den Teil des SSH Schlüsselpaars mit dem öffentlichen SSH Schlüssel ein.

Der Schlüssel wird vom Service validiert, bevor Sie den neuen Benutzer hinzufügen können.

 Note

Anweisungen zum Generieren eines SSH key pair finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

10. (Optional) Geben Sie für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie Tag hinzufügen aus.
11. Wählen Sie Add (Hinzufügen), um den neuen Benutzer dem ausgewählten Server hinzuzufügen.

Der neue Benutzer wird auf der Seite mit den Serverdetails im Bereich Benutzer angezeigt.

Nächste Schritte — Fahren Sie für den nächsten Schritt fort mit [Übertragung von Dateien über einen Serverendpunkt mit einem Client](#).

Hinzufügen von Benutzern, die vom EFS Amazon Service verwaltet werden

Amazon EFS verwendet das Dateiberechtigungsmodell Portable Operating System Interface (POSIX), um den Dateibesitz darzustellen.

- Weitere Informationen zum EFS Amazon-Dateibesitz finden Sie unter [EFSAmazon-Dateibesitz](#).
- Weitere Informationen zum Einrichten von Verzeichnissen für Ihre EFS Benutzer finden Sie unter [EFSAmazon-Benutzer für Transfer Family einrichten](#).

So fügen Sie Ihrem Server einen EFS vom Amazon Service verwalteten Benutzer hinzu

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie dann im Navigationsbereich Server aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Server den EFS Amazon-Server aus, zu dem Sie einen Benutzer hinzufügen möchten.
3. Wählen Sie Benutzer hinzufügen, um die Seite Benutzer hinzufügen anzuzeigen.
4. Verwenden Sie im Abschnitt Benutzerkonfiguration die folgenden Einstellungen.
 - a. Der Benutzername muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen lang sein. Sie können die folgenden Zeichen im Benutzernamen verwenden: a—z, A-Z, 0—9, Unterstrich '_', Bindestrich '-', Punkt '.' und beim Zeichen „@“. Der Benutzername darf nicht mit einem Bindestrich '-' oder Punkt '.' beginnen, oder beim Zeichen „@“.
 - b. Beachten Sie bei Benutzer-ID und Gruppen-ID Folgendes:
 - Für den ersten Benutzer, den Sie erstellen, empfehlen wir, sowohl 0 für die Gruppen-ID als auch für die Benutzer-ID einen Wert von einzugeben. Dadurch werden dem Benutzer Administratorrechte für Amazon gewährt EFS.
 - Geben Sie für weitere Benutzer die POSIX Benutzer-ID und die Gruppen-ID des Benutzers ein. Diese IDs werden für alle vom Benutzer ausgeführten Amazon Elastic File System-Operationen verwendet.
 - Verwenden Sie für Benutzer-ID und Gruppen-ID keine führenden Nullen. Zum Beispiel **12345** ist akzeptabel, **012345** ist nicht.
 - c. (Optional) Geben Sie für IDs Sekundäre Gruppe eine oder mehrere zusätzliche POSIX Gruppen IDs für jeden Benutzer ein, getrennt durch Kommas.

d. Wählen Sie für Access die IAM Rolle aus, die:

- Gewährt dem Benutzer nur Zugriff auf die EFS Amazon-Ressourcen (Dateisysteme), auf die er zugreifen soll.
- Definiert, welche Dateisystemoperationen der Benutzer ausführen kann und welche nicht.

Wir empfehlen Ihnen, die IAM Rolle für die EFS Amazon-Dateisystemauswahl mit Mount-Zugriff und Lese-/Schreibberechtigungen zu verwenden. Die Kombination der folgenden beiden AWS verwalteten Richtlinien ist zwar recht freizügig, gewährt Ihrem Benutzer jedoch die erforderlichen Berechtigungen:

- AmazonElasticFileSystemClientFullAccess
- AWSTransferConsoleFullAccess

Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [AWS Transfer Family Unterstützung für Amazon Elastic File System](#).

e. Gehen Sie für das Home-Verzeichnis wie folgt vor:

- Wählen Sie das EFS Amazon-Dateisystem aus, das Sie zum Speichern der zu übertragenden Daten verwenden möchten AWS Transfer Family.
- Entscheiden Sie, ob Sie das Home-Verzeichnis auf Eingeschränkt setzen möchten. Wenn Sie das Home-Verzeichnis auf Eingeschränkt setzen, hat dies folgende Auswirkungen:
 - EFSAmazon-Benutzer können auf keine Dateien oder Verzeichnisse außerhalb dieses Ordners zugreifen.
 - EFSAmazon-Benutzer können den EFS Amazon-Dateisystemnamen (fs-xxxxxxx) nicht sehen.

 Note

Wenn Sie die Option Eingeschränkt auswählen, werden Symlinks für EFS Amazon-Benutzer nicht aufgelöst.

- (Optional) Geben Sie den Pfad zu dem Home-Verzeichnis ein, in dem sich Benutzer befinden sollen, wenn sie sich mit ihrem Client anmelden.

Wenn Sie kein Home-Verzeichnis angeben, wird das Stammverzeichnis Ihres EFS Amazon-Dateisystems verwendet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihre IAM Rolle Zugriff auf dieses Stammverzeichnis bietet.

5. Geben Sie für den SSH öffentlichen Schlüssel den Teil des SSH Schlüsselpaars mit dem öffentlichen SSH Schlüssel ein.

Der Schlüssel wird vom Service validiert, bevor Sie den neuen Benutzer hinzufügen können.

 Note

Anweisungen zum Generieren eines SSH key pair finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

6. (Optional) Geben Sie beliebige Tags für den Benutzer ein. Geben Sie für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein und wählen Sie Tag hinzufügen aus.
7. Wählen Sie Add (Hinzufügen), um den neuen Benutzer dem ausgewählten Server hinzuzufügen.

Der neue Benutzer wird auf der Seite mit den Serverdetails im Bereich Benutzer angezeigt.

Probleme, auf die Sie möglicherweise stoßen, wenn Sie SFTP zum ersten Mal auf Ihren Transfer Family Family-Server zugreifen:

- Wenn Sie den `sftp` Befehl ausführen und die Eingabeaufforderung nicht angezeigt wird, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt:

```
Couldn't canonicalize: Permission denied
```

```
Need cwd
```

In diesem Fall müssen Sie die Richtlinienberechtigungen für die Rolle Ihres Benutzers erhöhen. Sie können eine AWS verwaltete Richtlinie hinzufügen, `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` z.

- Wenn Sie `pwd` an der `sftp` Eingabeaufforderung das Home-Verzeichnis des Benutzers aufrufen, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt, in der ***USER-HOME-DIRECTORY*** ist das Home-Verzeichnis für den SFTP Benutzer:

```
remote readdir("/USER-HOME-DIRECTORY"): No such file or directory
```

In diesem Fall sollten Sie in der Lage sein, zum übergeordneten Verzeichnis (`cd ..`) zu navigieren und das Home-Verzeichnis des Benutzers zu erstellen (`mkdir username`).

Nächste Schritte — Fahren Sie für den nächsten Schritt fort mit [Übertragung von Dateien über einen Serverendpunkt mit einem Client](#).

Verwaltung von Benutzern, die vom Service verwaltet werden

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Anzeigen einer Benutzerliste, zum Bearbeiten von Benutzerdetails und zum Hinzufügen eines SSH öffentlichen Schlüssels.

- [Eine Liste von Benutzern anzeigen](#)
- [Benutzerdetails anzeigen oder bearbeiten](#)
- [Löschen eines Benutzers](#)
- [SSHÖffentlichen Schlüssel hinzufügen](#)
- [SSHÖffentlichen Schlüssel löschen](#)

Um eine Liste Ihrer Benutzer zu finden

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server aus, um die Seite Server anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Sehen Sie sich unter Benutzer eine Liste der Benutzer an.

Um Benutzerdetails anzuzeigen oder zu bearbeiten

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server aus, um die Seite Server anzuzeigen.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Wählen Sie unter Benutzer einen Benutzernamen aus, um die Seite mit den Benutzerdetails aufzurufen.

Sie können die Eigenschaften des Benutzers auf dieser Seite ändern, indem Sie **Bearbeiten** wählen.

- Wählen Sie auf der Seite mit den Benutzerdetails neben Benutzerkonfiguration die Option **Bearbeiten** aus.

Edit configuration

User configuration

Access [Info](#)
User's IAM role for Amazon S3 access

Admin ▼

Policy [Info](#)
Scope down policy to apply to the user

☒ None
☐ Existing policy
☐ Select a policy from IAM

[View](#)

Home directory
User's login directory

Choose an S3 bucket ▼

Enter optional folder

☐ Restricted [Info](#)

Cancel Save

- Wählen Sie auf der Seite Konfiguration bearbeiten für Access die IAM Rolle aus, die Sie zuvor erstellt haben und die Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket bietet.

Sie haben diese IAM Rolle mit dem Verfahren unter erstellt [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Diese IAM Rolle beinhaltet eine IAM Richtlinie, die den Zugriff auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. Dazu gehört auch eine Vertrauensbeziehung mit dem AWS Transfer Family Service, die in einer anderen IAM Richtlinie definiert ist.

- (Optional) Wählen Sie für Richtlinie eine der folgenden Optionen aus:
 - Keine
 - Bestehende Richtlinie
 - Wählen Sie eine Richtlinie aus IAM, um eine bestehende Richtlinie auszuwählen. Wählen Sie Ansicht, um ein JSON Objekt mit den Details der Richtlinie anzuzeigen.

Weitere Informationen zu Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie](#). Weitere Informationen zum Erstellen einer Sitzungsrichtlinie finden Sie unter [Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen](#).

8. Wählen Sie für das Home-Verzeichnis den Amazon S3 S3-Bucket aus, in dem die zu übertragenden Daten gespeichert AWS Transfer Family werden sollen. Geben Sie den Pfad zu dem home Verzeichnis ein, in dem Ihr Benutzer landet, wenn er sich mit seinem Client anmeldet.

Wenn Sie diesen Parameter leer lassen, wird das root Verzeichnis Ihres Amazon S3 S3-Buckets verwendet. Stellen Sie in diesem Fall sicher, dass Ihre IAM Rolle Zugriff auf dieses root Verzeichnis bietet.

 Note

Wir empfehlen, dass Sie einen Verzeichnispfad wählen, der den Benutzernamen des Benutzers enthält, sodass Sie eine Sitzungsrichtlinie effektiv verwenden können. Die Sitzungsrichtlinie beschränkt den Benutzerzugriff im Amazon S3 S3-Bucket auf das home Verzeichnis dieses Benutzers.

9. (Optional) Aktivieren Sie für Eingeschränkt das Kontrollkästchen, sodass Ihre Benutzer auf nichts außerhalb dieses Ordners zugreifen können und den Amazon S3 S3-Bucket- oder Ordernamen nicht sehen können.

 Note

Wenn Sie dem Benutzer ein Home-Verzeichnis zuweisen und den Benutzer auf dieses Home-Verzeichnis beschränken, sollte dies ausreichen, um den Zugriff des Benutzers auf den angegebenen Ordner zu sperren. Verwenden Sie eine Sitzungsrichtlinie, wenn Sie weitere Kontrollen vornehmen müssen.

10. Wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

Benutzer löschen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Server aus, um die Seite Server anzuzeigen.

3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Wählen Sie unter Benutzer einen Benutzernamen aus, um die Seite mit den Benutzerdetails aufzurufen.
5. Wählen Sie auf der Seite mit den Benutzerdetails rechts neben dem Benutzernamen die Option Löschen aus.
6. Geben Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdialogfeld das Wort ein und wählen Sie dann Löschen **delete**, um zu bestätigen, dass Sie den Benutzer löschen möchten.

Der Benutzer wird aus der Benutzerliste gelöscht.

Um einen SSH öffentlichen Schlüssel für einen Benutzer hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Wählen Sie unter Benutzer einen Benutzernamen aus, um die Seite mit den Benutzerdetails aufzurufen.
5. Wählen Sie SSH Öffentlichen Schlüssel hinzufügen, um einem Benutzer einen neuen SSH öffentlichen Schlüssel hinzuzufügen.

 Note

SSH-Schlüssel werden nur von Servern verwendet, die für das Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) aktiviert sind. Hinweise zum Generieren eines SSH key pair finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

6. Geben Sie für den SSH öffentlichen Schlüssel den Teil des Schlüsselpaars mit dem SSH öffentlichen SSH Schlüssel ein.

Der Schlüssel wird vom Service validiert, bevor Sie den neuen Benutzer hinzufügen können. Das Format des SSH Schlüssels ist `ssh-rsa string`. Informationen zum Generieren eines SSH key pair finden Sie unter [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#).

7. Wählen Sie Schlüssel hinzufügen.

Um einen SSH öffentlichen Schlüssel für einen Benutzer zu löschen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Wählen Sie unter Benutzer einen Benutzernamen aus, um die Seite mit den Benutzerdetails aufzurufen.
5. Um einen öffentlichen Schlüssel zu löschen, aktivieren Sie das SSH entsprechende Schlüssel-Kontrollkästchen und wählen Sie Löschen.

Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie den AWS Directory Service Service-Identitätsanbieter für verwenden AWS Transfer Family.

Themen

- [Verwenden AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)
- [Verwenden des AWS Directory Service für Azure Active Directory-Domänendienste](#)

Verwenden AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Sie können Endbenutzer verwenden AWS Transfer Family , um Ihre Dateiübertragung mithilfe AWS Directory Service for Microsoft Active Directory von zu authentifizieren. Es ermöglicht eine nahtlose Migration von Dateiübertragungsworkflows, die auf der Active Directory-Authentifizierung basieren, ohne dass die Anmeldeinformationen der Endbenutzer geändert werden oder ein benutzerdefinierter Autorisierer erforderlich ist.

Mit AWS Managed Microsoft AD können Sie AWS Directory Service Benutzern und Gruppen auf sichere Weise Zugriff auf und FTP für Daten gewähren SFTP/FTPS, die in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) gespeichert sind. Wenn Sie Active Directory zum Speichern der Anmeldeinformationen Ihrer Benutzer verwenden, haben Sie jetzt eine einfachere Möglichkeit, Dateiübertragungen für diese Benutzer zu aktivieren.

Sie können den Zugriff auf Active Directory-Gruppen AWS Managed Microsoft AD in Ihrer lokalen Umgebung oder in der AWS Cloud mithilfe von Active Directory-Connectors bereitstellen. Sie können

Benutzern, die bereits in Ihrer Microsoft Windows-Umgebung konfiguriert sind, entweder in der AWS Cloud oder in ihrem lokalen Netzwerk, Zugriff auf einen AWS Transfer Family Server gewähren, der AWS Managed Microsoft AD für die Identität verwendet wird.

Note

- AWS Transfer Family unterstützt Simple AD nicht.
- Transfer Family unterstützt keine regionsübergreifenden Active Directory-Konfigurationen: Wir unterstützen nur Active Directory-Integrationen, die sich in derselben Region wie die des Transfer Family Family-Servers befinden.
- Transfer Family unterstützt AWS Managed Microsoft AD weder die Verwendung von AD Connector noch die Verwendung von AD Connector zur Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) für Ihre bestehende RADIUS MFA Infrastruktur.
- AWS Transfer Family unterstützt keine replizierten Regionen von Managed Active Directory.

Zur Verwendung AWS Managed Microsoft AD müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Erstellen Sie mit der AWS Directory Service Konsole ein oder mehrere AWS Managed Microsoft AD Verzeichnisse.
2. Verwenden Sie die Transfer Family Family-Konsole, um einen Server zu erstellen, der ihn AWS Managed Microsoft AD als Identitätsanbieter verwendet.
3. Fügen Sie Zugriff von einer oder mehreren Ihrer AWS Directory Service Gruppen aus hinzu.
4. Obwohl dies nicht erforderlich ist, empfehlen wir Ihnen, den Benutzerzugriff zu testen und zu überprüfen.

Themen

- [Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#)
- [Arbeiten mit Active Directory-Bereichen](#)
- [Wählen Sie AWS Managed Microsoft AD als Ihren Identitätsanbieter](#)
- [Zugriff auf Gruppen gewähren](#)
- [Benutzer werden getestet](#)
- [Serverzugriff für eine Gruppe wird gelöscht](#)

- [Mit SSH \(Secure Shell\) eine Verbindung zum Server herstellen](#)
- [Mithilfe von Gesamtstrukturen und Vertrauensstellungen eine Verbindung AWS Transfer Family zu einem selbstverwalteten Active Directory herstellen](#)

Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory

Geben Sie eine eindeutige Kennung für Ihre AD-Gruppen ein

Bevor Sie es verwenden können AWS Managed Microsoft AD, müssen Sie für jede Gruppe in Ihrem Microsoft AD-Verzeichnis eine eindeutige Kennung angeben. Sie können dazu die Sicherheits-ID (SID) für jede Gruppe verwenden. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle mithilfe von AWS Transfer Family Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen.

Verwenden Sie den folgenden PowerShell Windows-Befehl, um das SID für eine Gruppe abzurufen, und ersetzen Sie *YourGroupName* mit dem Namen der Gruppe.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select SamAccountName, ObjectSid
```

Note

Wenn Sie AWS Directory Service als Identitätsanbieter verwenden und wenn `userPrincipalName` und unterschiedliche Werte `SamAccountName` haben, AWS Transfer Family akzeptiert der Wert in `SamAccountName`. Transfer Family akzeptiert den in angegebenen Wert nicht `userPrincipalName`.

Fügen Sie Ihrer Rolle AWS Directory Service Berechtigungen hinzu

Sie benötigen außerdem AWS Directory Service API Berechtigungen, um sie AWS Directory Service als Ihren Identitätsanbieter verwenden zu können. Die folgenden Berechtigungen sind erforderlich oder werden empfohlen:

- `ds:DescribeDirectories` ist erforderlich, damit Transfer Family das Verzeichnis nachschlagen kann
- `ds:AuthorizeApplication` ist erforderlich, um die Autorisierung für Transfer Family hinzuzufügen

- `ds:UnauthorizeApplication` wird empfohlen, alle provisorisch erstellten Ressourcen zu entfernen, falls bei der Servererstellung etwas schief geht

Fügen Sie diese Berechtigungen der Rolle hinzu, die Sie für die Erstellung Ihrer Transfer Family Family-Server verwenden. Weitere Informationen zu diesen Berechtigungen finden Sie unter [AWS Directory Service API Berechtigungen: Referenz zu Aktionen, Ressourcen und Bedingungen](#).

Arbeiten mit Active Directory-Bereichen

Wenn Sie überlegen, wie Ihre Active Directory-Benutzer auf AWS Transfer Family Server zugreifen können, sollten Sie den Bereich des Benutzers und den Bereich seiner Gruppe berücksichtigen. Idealerweise sollten die Realm des Benutzers und der Realm seiner Gruppe übereinstimmen. Das heißt, sowohl der Benutzer als auch die Gruppe befinden sich im Standardbereich oder beide befinden sich im vertrauenswürdigen Bereich. Ist dies nicht der Fall, kann der Benutzer nicht von Transfer Family authentifiziert werden.

Sie können den Benutzer testen, um sicherzustellen, dass die Konfiguration korrekt ist. Details hierzu finden Sie unter [Benutzer werden getestet](#). Wenn es ein Problem mit dem Benutzer-/Gruppenbereich gibt, erhalten Sie die Fehlermeldung Kein zugeordneter Zugriff für Benutzergruppen gefunden.


Wählen Sie AWS Managed Microsoft AD als Ihren Identitätsanbieter

In diesem Abschnitt wird die Verwendung AWS Directory Service for Microsoft Active Directory mit einem Server beschrieben.

Zur Verwendung AWS Managed Microsoft AD mit Transfer Family

1. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Directory Service Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/>.

Verwenden Sie die AWS Directory Service Konsole, um ein oder mehrere verwaltete Verzeichnisse zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Managed Microsoft AD](#) im Administratorhandbuch für AWS Directory Service .




- Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie Server erstellen aus.
- Wählen Sie auf der Seite „Protokolle auswählen“ ein oder mehrere Protokolle aus der Liste aus.

Note

Wenn Sie wählen FTPS, müssen Sie das AWS Certificate Manager Zertifikat bereitstellen.

- Wählen Sie für Wählen Sie einen Identitätsanbieter die Option AWS Directory Service aus.



- Die Verzeichnisliste enthält alle verwalteten Verzeichnisse, die Sie konfiguriert haben. Wählen Sie ein Verzeichnis aus der Liste aus und klicken Sie auf Weiter.

 Note

- Kontoübergreifende Verzeichnisse und gemeinsam genutzte Verzeichnisse werden für AWS Managed Microsoft AD nicht unterstützt.
- Um einen Server mit Directory Service als Identitätsanbieter einzurichten, müssen Sie einige AWS Directory Service Berechtigungen hinzufügen. Details hierzu finden Sie unter [Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory](#).

6. Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren, um die Erstellung des Servers abzuschließen:

- [Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#)
- [Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server](#)
- [Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server](#)

Fahren Sie in diesen Verfahren mit dem folgenden Schritt fort: Wählen Sie einen Identitätsanbieter.

 Important

Sie können ein Microsoft AD-Verzeichnis nicht löschen, AWS Directory Service wenn Sie es auf einem Transfer Family Family-Server verwendet haben. Sie müssen zuerst den Server löschen, und dann können Sie das Verzeichnis löschen.

Zugriff auf Gruppen gewähren

Nachdem Sie den Server erstellt haben, müssen Sie auswählen, welche Gruppen im Verzeichnis Zugriff auf das Hoch- und Herunterladen von Dateien über die aktivierten Protokolle haben sollen AWS Transfer Family. Dazu erstellen Sie einen Zugriff.

 Note

Benutzer müssen direkt zu der Gruppe gehören, der Sie Zugriff gewähren. Nehmen wir beispielsweise an, dass Bob ein Benutzer ist und zu Gruppe A gehört, und dass Gruppe A selbst in Gruppe B enthalten ist.

- Wenn Sie Zugriff auf Gruppe A gewähren, wird Bob Zugriff gewährt.
- Wenn Sie Zugriff auf Gruppe B (und nicht auf Gruppe A) gewähren, hat Bob keinen Zugriff.

Um einer Gruppe Zugriff zu gewähren

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Navigieren Sie zu Ihrer Serverdetailseite.
3. Wählen Sie im Abschnitt Zugriffe die Option Zugriff hinzufügen aus.
4. Geben Sie den SID für das AWS Managed Microsoft AD Verzeichnis ein, auf das Sie Zugriff auf diesen Server haben möchten.

 Note

Informationen darüber, wie Sie das SID für Ihre Gruppe finden, finden Sie unter [the section called “Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory”](#).

5. Wählen Sie für Access eine AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für die Gruppe aus.
6. Wählen Sie im Abschnitt Richtlinie eine Richtlinie aus. Die Standardeinstellung ist Keine.
7. Wählen Sie für das Home-Verzeichnis einen S3-Bucket aus, der dem Home-Verzeichnis der Gruppe entspricht.

 Note

Sie können die Teile des Buckets einschränken, die Benutzer sehen, indem Sie eine Sitzungsrichtlinie erstellen. Um beispielsweise Benutzer auf ihren eigenen Ordner im /filetest Verzeichnis zu beschränken, geben Sie den folgenden Text in das Feld ein.

```
/filetest/${transfer:UserName}
```

Weitere Informationen zum Erstellen einer Sitzungsrichtlinie finden Sie unter [Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen](#).

8. Wählen Sie Hinzufügen, um die Zuordnung zu erstellen.

9. Wählen Sie Ihren Server aus.
 10. Wählen Sie Zugriff hinzufügen.
- Geben Sie das SID für die Gruppe ein.

Note

Informationen darüber, wie Sie die findenSID, finden Sie unter [the section called “Bevor Sie mit der Verwendung beginnen AWS Directory Service for Microsoft Active Directory”](#).

11. Wählen Sie Zugriff hinzufügen aus.

Im Bereich Zugriffe werden die Zugriffe für den Server aufgelistet.

The screenshot displays the AWS Transfer Family console interface. At the top, the 'Endpoint configuration' section shows the 'Availability Zone' as 'us-east-1a', the 'Subnet ID' as 'subnet-...', and the 'Private IPv4 Address' as '172.31.80.36'. Below this, the 'Accesses (1)' section features a search bar, a table with columns for 'External Id', 'Home directory', and 'Role', and an 'Associate access' button. The table contains one entry with 'S-' in the External Id column, '/padbucket3' in the Home directory column, and 'ADGuy_S3_And_EFS' in the Role column. At the bottom, the 'Additional details' section includes links for 'Logging role' and 'Security Policy', and a 'Server host key' field.

Benutzer werden getestet

Sie können testen, ob ein Benutzer Zugriff auf das AWS Managed Microsoft AD Verzeichnis für Ihren Server hat.

Note

Ein Benutzer muss zu genau einer Gruppe gehören (eine externe ID), die im Abschnitt Zugriff auf der Endpunktkonfigurationsseite aufgeführt ist. Wenn der Benutzer keiner oder mehreren Gruppen angehört, wird diesem Benutzer kein Zugriff gewährt.

Um zu testen, ob ein bestimmter Benutzer Zugriff hat

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails Aktionen und dann Test aus.
2. Geben Sie zum Testen des Identitätsanbieters die Anmeldeinformationen für einen Benutzer ein, der zu einer der Gruppen gehört, die Zugriff haben.
3. Wählen Sie Test aus.

Sie sehen einen erfolgreichen Identitätsanbieter-Test, der zeigt, dass dem ausgewählten Benutzer Zugriff auf den Server gewährt wurde.

Identity provider testing

User configuration [Info](#)

Username

transferuser1

Password

Response

```
{
  "Response": {
    "homeDirectory": "/",
    "padbucket": "S",
    "homeDirectoryDetails": null,
    "homeDirectoryType": "PATH",
    "posixProfile": null,
    "publicKeys": null,
    "role": "arn:aws:iam::195886157073:role/MDGuy_SS_And_EFS",
    "policy": null,
    "userName": "transferuser1",
    "identityProviderType": null,
    "userConfigMessage": null
  },
  "StatusCode": 200,
  "Message": ""
}
```

Cancel

Test

Wenn der Benutzer zu mehr als einer Gruppe gehört, die Zugriff hat, erhalten Sie die folgende Antwort.

```
"Response":"","  
"StatusCode":200,  
"Message":"More than one associated access found for user's groups."
```

Serverzugriff für eine Gruppe wird gelöscht

Um den Serverzugriff für eine Gruppe zu löschen

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails Aktionen und anschließend Zugriff löschen aus.
2. Bestätigen Sie im Dialogfeld, dass Sie den Zugriff für diese Gruppe entfernen möchten.

Wenn Sie zur Seite mit den Serverdetails zurückkehren, sehen Sie, dass der Zugriff für diese Gruppe nicht mehr aufgeführt ist.

Mit SSH (Secure Shell) eine Verbindung zum Server herstellen

Nachdem Sie Ihren Server und Ihre Benutzer konfiguriert haben, können Sie eine Verbindung zum Server herstellen, indem SSH Sie den vollqualifizierten Benutzernamen für einen Benutzer verwenden, der Zugriff hat.

```
sftp user@active-directory-domain@vpc-endpoint
```

Beispiel: `transferuserexample@mycompany.com@vpce-0123456abcdef-789xyz.vpc-svc-987654zyxabc.us-east-1.vpc.amazonaws.com`.

Dieses Format zielt auf die Suche im Verbund ab und schränkt die Suche in einem potenziell großen Active Directory ein.

Note

Sie können den einfachen Benutzernamen angeben. In diesem Fall muss der Active Directory-Code jedoch alle Verzeichnisse im Verbund durchsuchen. Dadurch kann die Suche eingeschränkt werden, und die Authentifizierung schlägt möglicherweise fehl, selbst wenn der Benutzer Zugriff haben sollte.

Nach der Authentifizierung befindet sich der Benutzer in dem Basisverzeichnis, das Sie bei der Konfiguration des Benutzers angegeben haben.

Mithilfe von Gesamtstrukturen und Vertrauensstellungen eine Verbindung AWS Transfer Family zu einem selbstverwalteten Active Directory herstellen

Benutzer in Ihrem selbstverwalteten Active Directory (AD) können auch Single Sign-On-Zugriff auf Server AWS-Konten und Transfer Family Family-Server verwenden AWS IAM Identity Center . Zu diesem Zweck stehen die AWS Directory Service folgenden Optionen zur Verfügung:

- Die unidirektionale Gesamtvertrauensstellung (ausgehend von AWS Managed Microsoft AD und eingehend für lokales Active Directory) funktioniert nur für die Stammdomäne.
- Für untergeordnete Domänen können Sie eine der folgenden Optionen verwenden:
 - Verwenden Sie bidirektionale Vertrauensstellung zwischen AWS Managed Microsoft AD und lokalem Active Directory
 - Verwenden Sie für jede untergeordnete Domäne eine unidirektionale externe Vertrauensstellung.

Wenn der Benutzer über eine vertrauenswürdige Domäne eine Verbindung zum Server herstellt, muss er beispielsweise `transferuserexample@mycompany.com` die vertrauenswürdige Domäne angeben.

Verwenden des AWS Directory Service für Azure Active Directory-Domänendienste

- Um Ihre bestehende Active Directory-Gesamtstruktur für Ihre SFTP Übertragungsanforderungen zu nutzen, können Sie [Active Directory Connector](#) verwenden.
- Wenn Sie die Vorteile von Active Directory und hoher Verfügbarkeit in einem vollständig verwalteten Dienst nutzen möchten, können Sie Folgendes verwenden AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. Details hierzu finden Sie unter [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie einen Active Directory Connector und [Azure Active Directory Domain Services \(AzureAD DS\)](#) verwenden, um SFTP Transferbenutzer mit [Azure Active Directory](#) zu authentifizieren.

Themen

- [Bevor Sie beginnen, den AWS Directory Service für Azure Active Directory-Domänendienste zu verwenden](#)

- [Schritt 1: Hinzufügen von Azure Active Directory-Domänendiensten](#)
- [Schritt 2: Erstellen eines Dienstkontos](#)
- [Schritt 3: AWS Verzeichnis mit AD Connector einrichten](#)
- [Schritt 4: AWS Transfer Family Server einrichten](#)
- [Schritt 5: Zugriff auf Gruppen gewähren](#)
- [Schritt 6: Benutzer testen](#)

Bevor Sie beginnen, den AWS Directory Service für Azure Active Directory-Domänendienste zu verwenden

Für AWS benötigen Sie Folgendes:

- Eine virtuelle private Cloud (VPC) in einer AWS Region, in der Sie Ihre Transfer Family Family-Server verwenden
- Mindestens zwei private Subnetze in Ihrem VPC
- Sie VPC müssen über eine Internetverbindung verfügen
- Ein Kunden-Gateway und ein virtuelles privates Gateway für die site-to-site VPN Verbindung mit Microsoft Azure

Für Microsoft Azure benötigen Sie Folgendes:


- Ein Azure Active Directory- und Active Directory-Domänendienst (AzureADDS)
- Eine Azure-Ressourcengruppe
- Ein virtuelles Azure-Netzwerk
- VPNKonnektivität zwischen Ihrem Amazon VPC und Ihrer Azure-Ressourcengruppe

 Note

Dies kann über native IPSEC Tunnel oder mithilfe von VPN Appliances geschehen. In diesem Thema verwenden wir IPSEC Tunnel zwischen einem virtuellen Azure-Netzwerk-Gateway und einem lokalen Netzwerk-Gateway. Die Tunnel müssen so konfiguriert sein, dass sie den Verkehr zwischen Ihren ADDS Azure-Endpunkten und den Subnetzen, in denen sich Ihre befinden, zulassen. AWS VPC

- Ein Kunden-Gateway und ein virtuelles privates Gateway für die site-to-site VPN Verbindung mit Microsoft Azure

Das folgende Diagramm zeigt die Konfiguration, die erforderlich ist, bevor Sie beginnen.



Schritt 1: Hinzufügen von Azure Active Directory-Domänendiensten

Azure AD unterstützt standardmäßig keine Domänenbeitrittsinstanzen. Um Aktionen wie den Domänenbeitritt durchzuführen und Tools wie Gruppenrichtlinien zu verwenden, müssen Administratoren Azure Active Directory-Domänendienste aktivieren. Wenn Sie Azure AD DS noch nicht hinzugefügt haben oder Ihre bestehende Implementierung nicht mit der Domäne verknüpft ist, die Ihr SFTP Transferserver verwenden soll, müssen Sie eine neue Instanz hinzufügen.

Informationen zur Aktivierung von Azure Active Directory Domain Services (AzureADDS) finden Sie unter [Tutorial: Eine verwaltete Azure Active Directory-Domänendienste-Domäne erstellen und konfigurieren](#).

Note

Wenn Sie Azure aktivierenADDS, stellen Sie sicher, dass es für die Ressourcengruppe und die Azure AD-Domäne konfiguriert ist, mit der Sie Ihren SFTP Transferserver verbinden.

bob.us ...
Azure AD Domain Services

Search (Cmd+/) << Refresh Delete

Overview
Activity log
Access control (IAM)
Tags
Settings
Diagnostics

Configuration issues for your managed domain were detected. Run configuration diagnostics

bob.us Running
[View health](#)

Schritt 2: Erstellen eines Dienstkontos

Azure AD muss über ein Dienstkonto verfügen, das Teil einer Admin-Gruppe in Azure istADDS. Dieses Konto wird mit dem AWS Active Directory-Connector verwendet. Stellen Sie sicher, dass dieses Konto mit Azure synchronisiert istADDS.

[Home](#) > [Default Directory](#) > [Users](#) > [bobatusa](#)

bobatusa | Profile ...
User

Edit Reset password Revoke sessions Delete Refresh Got feedback?

Diagnose and solve problems

Manage

- Profile
- Assigned roles
- Administrative units
- Groups
- Applications
- Licenses
- Devices
- Azure role assignments
- Authentication methods

Activity

- Sign-in logs
- Audit logs

bobatusa
bobsmith@xyz.com

SU

Creation time
10/6/2021, 1:32:27 AM

Identity

Name	First name	Last name
bobatusa	Bob	Smith

User Principal Name	User type
bobsmith@xyz.com	Member


User Sign-ins

Group memberships: 2

Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31

Tip

Die Multi-Faktor-Authentifizierung für Azure Active Directory wird für Transfer Family Family-Server, die das SFTP Protokoll verwenden, nicht unterstützt. Der Transfer Family Family-Server kann das MFA Token nicht bereitstellen, nachdem sich ein Benutzer authentifiziert hat. SFTP Stellen Sie sicher, dass die Option deaktiviert ist, MFA bevor Sie versuchen, eine Verbindung herzustellen.



multi-factor authentication
users service settings

Note: only users licensed to use Microsoft Online Services are eligible for Multi-Factor Authentication. [Learn more about how to license other users.](#)
Before you begin, take a look at the [multi-factor auth deployment guide](#).

View: Sign-in allowed users Multi-Factor Auth status: Any bulk update

☐	DISPLAY NAME ^	USER NAME	MULTI-FACTOR AUTH STATUS
☐	Christopher	admin@christopher.com	Disabled
☐	Robert	test@christopher.com	Disabled

Select a user

Schritt 3: AWS Verzeichnis mit AD Connector einrichten

Nachdem Sie Azure ADDS konfiguriert und ein Dienstkonto mit IPSEC VPN Tunneln zwischen Ihrem AWS VPC und dem virtuellen Azure-Netzwerk erstellt haben, können Sie die Konnektivität testen, indem Sie die ADDS DNS Azure-IP-Adresse von einer beliebigen AWS EC2 Instanz aus anpingen.

Nachdem Sie überprüft haben, dass die Verbindung aktiv ist, können Sie weiter unten fortfahren.

So richten Sie Ihr AWS Verzeichnis mit AD Connector ein

1. Öffnen Sie die [Directory Service Service-Konsole](#) und wählen Sie Verzeichnisse aus.
2. Wählen Sie Verzeichnis einrichten aus.
3. Wählen Sie als Verzeichnistyp AD Connector aus.
4. Wählen Sie eine Verzeichnisgröße aus, wählen Sie Weiter VPC und anschließend Ihre Subnetze aus.
5. Wählen Sie Weiter aus und füllen Sie dann die Felder wie folgt aus:
 - DNSVerzeichnisname: Geben Sie den Domainnamen ein, den Sie für Azure verwendenADDs.

- DNSIP-Adressen: Geben Sie Ihre ADDS Azure-IP-Adressen ein.
- Benutzername und Passwort des Serverkontos: Geben Sie die Details für das Dienstkonto ein, das Sie in Schritt 2: Dienstkonto erstellen erstellt haben.

6. Füllen Sie die Bildschirme aus, um den Verzeichnisdienst zu erstellen.

Jetzt sollte der Verzeichnisstatus Aktiv lauten und es kann mit einem SFTP Transferserver verwendet werden.

Directory Service > Directories

 **Did you know?**
 You can deploy an AWS Managed Microsoft AD (Enterprise Edition) directory across AWS Regions. Once configured, AWS automatically replicates your directory data in multiple Regions so everything stays in sync. [Learn more](#)

Directories (1) [Info](#)

Find by directory ID or name





< 1 > 

Directory ID	Directory name	Type	Size	Multi-Region	Status	Launch date
 d-906752c0d7		AD Connector	Small	Not applicable	 Active	Nov 3, 2021

Schritt 4: AWS Transfer Family Server einrichten

Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server mit dem SFTP Protokoll und dem Identitätsanbieter AWS Directory Service. Wählen Sie aus der Dropdownliste Verzeichnis das Verzeichnis aus, das Sie in Schritt 3: AWS Verzeichnis mit AD Connector einrichten hinzugefügt haben.

Note

Sie können ein Microsoft AD-Verzeichnis nicht im AWS Directory Service löschen, wenn Sie es auf einem Transfer Family Family-Server verwendet haben. Sie müssen zuerst den Server löschen, und dann können Sie das Verzeichnis löschen.

Schritt 5: Zugriff auf Gruppen gewähren

Nachdem Sie den Server erstellt haben, müssen Sie auswählen, welche Gruppen im Verzeichnis Zugriff auf das Hoch- und Herunterladen von Dateien über die aktivierten Protokolle haben sollen AWS Transfer Family. Dazu erstellen Sie einen Zugriff.

Note


Benutzer müssen direkt zu der Gruppe gehören, der Sie Zugriff gewähren. Nehmen wir beispielsweise an, dass Bob ein Benutzer ist und zu Gruppe A gehört, und dass Gruppe A selbst in Gruppe B enthalten ist.

- Wenn Sie Zugriff auf Gruppe A gewähren, wird Bob Zugriff gewährt.
- Wenn Sie Zugriff auf Gruppe B (und nicht auf Gruppe A) gewähren, hat Bob keinen Zugriff.

Um Zugriff zu gewähren, müssen Sie die SID für die Gruppe abrufen.

Verwenden Sie den folgenden PowerShell Windows-Befehl, um das SID für eine Gruppe abzurufen, und ersetzen Sie *YourGroupName* mit dem Namen der Gruppe.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select  
SamAccountName, ObjectSid
```



```
Windows PowerShell  
Copyright (C) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
PS C:\Users\bobatusa> Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "AAD DC Administrators"} -Properties * | Select SamAccountName, ObjectSid  
  
SamAccountName      ObjectSid  
-----  
AAD DC Administrators S-1-5-21-375932292-1747164136-3628472596-1104
```

Gewähren Sie Gruppen Zugriff

1. Öffnen <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Navigieren Sie zu Ihrer Serverdetailseite und wählen Sie im Bereich Zugriffe die Option Zugriff hinzufügen aus.
3. Geben Sie den Wert ein, den Sie aus der Ausgabe des vorherigen Verfahrens erhalten haben.
4. Wählen Sie für Access eine AWS Identity and Access Management Rolle für die Gruppe aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Richtlinie eine Richtlinie aus. Der Standardwert ist None (Kein).

6. Wählen Sie für das Home-Verzeichnis einen S3-Bucket aus, der dem Home-Verzeichnis der Gruppe entspricht.
7. Wählen Sie Hinzufügen, um die Zuordnung zu erstellen.

Die Details von Ihrem Transferserver sollten etwa wie folgt aussehen:

The screenshot displays the AWS Transfer Family console interface. It is divided into two main sections: 'Protocols' and 'Identity provider'. The 'Protocols' section on the left shows 'SFTP' as the only protocol. The 'Identity provider' section on the right shows 'AWS Directory Service' as the identity provider type and 'd-123456789a' as the Directory ID. Below these sections is a table titled 'Accesses (1)' which contains one entry. The entry has a checkbox, an 'External Id' field with a long alphanumeric string, a 'Home directory' field with a path, and a 'Role' field with 'sftp-user-role' and a link icon. There are 'Edit' buttons for both the Protocols and Identity provider sections, and an 'Add access' button in the top right of the Accesses table.

Protocols		Identity provider	
Protocols over which clients can connect to your server's endpoint SFTP		Identity provider type AWS Directory Service Directory ID d-123456789a	

Accesses (1)			
	External Id	Home directory	Role
☐	S-1-5-21-375932292-1747164136-3628472596-1104	/sftp-home	sftp-user-role

Schritt 6: Benutzer testen

Sie können testen ([Benutzer werden getestet](#)), ob ein Benutzer Zugriff auf das AWS Managed Microsoft AD Verzeichnis für Ihren Server hat. Ein Benutzer muss zu genau einer Gruppe gehören (eine externe ID), die im Abschnitt Zugriff auf der Endpunktkonfigurationsseite aufgeführt ist. Wenn der Benutzer keiner oder mehreren Gruppen angehört, wird diesem Benutzer kein Zugriff gewährt.

Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten

Um Ihre Benutzer zu authentifizieren, können Sie Ihren vorhandenen Identitätsanbieter mit AWS Transfer Family verwenden. Sie integrieren Ihren Identitätsanbieter mithilfe einer AWS Lambda Funktion, die Ihre Benutzer authentifiziert und für den Zugriff auf Amazon S3 oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) autorisiert. Details hierzu finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#). In der AWS Transfer Family Management Console können Sie auch auf CloudWatch Diagramme für Messwerte wie die Anzahl der übertragenen Dateien und Byte zugreifen, sodass Sie Dateiübertragungen über ein zentrales Dashboard überwachen können.

Alternativ können Sie eine RESTful Schnittstelle mit einer einzigen Amazon API Gateway-Methode bereitstellen. Transfer Family ruft diese Methode auf, um eine Verbindung zu Ihrem Identitätsanbieter

herzustellen, der Ihre Benutzer authentifiziert und für den Zugriff auf Amazon S3 oder Amazon autorisiert. EFS Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihren Identitätsanbieter integrieren RESTful API möchten oder wenn Sie dessen Funktionen zum Geoblocking oder AWS WAF zur Ratenbegrenzung von Anfragen nutzen möchten. Details hierzu finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#).

[In beiden Fällen können Sie einen neuen Server mit der Konsole oder dem AWS Transfer Family CreateServerAPIBetrieb.](#)

 Note

Wir haben einen Workshop, an dem Sie teilnehmen können und in dem Sie eine Dateiübertragungslösung entwickeln können. Diese Lösung nutzt AWS Transfer Family für verwaltete SFTP FTPS Endgeräte und Amazon Cognito und DynamoDB für die Benutzerverwaltung. [Die Details zu diesem Workshop finden Sie hier.](#)

AWS Transfer Family bietet die folgenden Optionen für die Arbeit mit benutzerdefinierten Identitätsanbietern.

- Verwenden Sie AWS Lambda , um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können einen vorhandenen Identitätsanbieter verwenden, der von einer Lambda-Funktion unterstützt wird. Sie geben den Namen der Lambda-Funktion an. Weitere Informationen finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#).
- Verwenden Sie Amazon API Gateway, um Ihren Identitätsanbieter zu verbinden — Sie können eine API Gateway-Methode erstellen, die von einer Lambda-Funktion unterstützt wird, um sie als Identitätsanbieter zu verwenden. Sie stellen ein Amazon API Gateway URL und eine Aufrufrolle bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#).

Für beide Optionen können Sie auch angeben, wie Sie sich authentifizieren möchten.

- Passwort ODER Schlüssel — Benutzer können sich entweder mit ihrem Passwort oder ihrem Schlüssel authentifizieren. Dies ist der Standardwert.
- Passwort ONLY — Benutzer müssen ihr Passwort eingeben, um eine Verbindung herzustellen.
- Schlüssel ONLY — Benutzer müssen ihren privaten Schlüssel angeben, um eine Verbindung herzustellen.

- **ANDPasswortschlüssel** — Benutzer müssen sowohl ihren privaten Schlüssel als auch ihr Passwort angeben, um eine Verbindung herzustellen. Der Server überprüft zuerst den Schlüssel. Wenn der Schlüssel gültig ist, fordert das System dann zur Eingabe eines Kennworts auf. Wenn der angegebene private Schlüssel nicht mit dem gespeicherten öffentlichen Schlüssel übereinstimmt, schlägt die Authentifizierung fehl.

Verwenden Sie mehrere Authentifizierungsmethoden, um sich bei Ihrem benutzerdefinierten Identitätsanbieter zu authentifizieren

Der Transfer Family Family-Server steuert die AND Logik, wenn Sie mehrere Authentifizierungsmethoden verwenden. Transfer Family behandelt dies als zwei separate Anfragen an Ihren benutzerdefinierten Identitätsanbieter: Ihre Wirkung ist jedoch kombiniert.

Beide Anfragen müssen erfolgreich mit der richtigen Antwort zurückgegeben werden, damit die Authentifizierung abgeschlossen werden kann. Transfer Family setzt voraus, dass die beiden Antworten vollständig sind, d. h. sie enthalten alle erforderlichen Elemente (Rolle, Home-Verzeichnis, Richtlinie und das POSIX Profil, falls Sie Amazon EFS als Speicher verwenden). Transfer Family verlangt außerdem, dass die Passwortantwort keine öffentlichen Schlüssel enthalten darf.

Die Anfrage nach einem öffentlichen Schlüssel muss vom Identitätsanbieter separat beantwortet werden. Dieses Verhalten bleibt unverändert, wenn Password OR Key oder Password AND Key verwendet wird.

DasSSH/SFTP-Protokoll fordert den Software-Client zunächst mit einer Authentifizierung mit einem öffentlichen Schlüssel auf und fordert dann eine Kennwortauthentifizierung an. Dieser Vorgang setzt voraus, dass beide erfolgreich sind, bevor der Benutzer die Authentifizierung abschließen kann.

Themen

- [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet](#)
- [Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters](#)

Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet

Erstellen Sie eine AWS Lambda Funktion, die eine Verbindung zu Ihrem benutzerdefinierten Identitätsanbieter herstellt. Sie können einen beliebigen benutzerdefinierten Identitätsanbieter wie Okta, Secrets Manager oder einen benutzerdefinierten Datenspeicher verwenden OneLogin, der Autorisierungs- und Authentifizierungslogik enthält.

 Note

Bevor Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen, der Lambda als Identitätsanbieter verwendet, müssen Sie die Funktion erstellen. Eine Beispielfunktion für Lambda finden Sie unter [Beispiele für Lambda-Funktionen](#). Oder Sie können einen CloudFormation Stack bereitstellen, der einen der [Lambda-Funktionsvorlagen](#) folgenden verwendet. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihre Lambda-Funktion eine ressourcenbasierte Richtlinie verwendet, die Transfer Family vertraut. Eine Beispielrichtlinie finden Sie unter [Ressourcenbasierte Lambda-Richtlinie](#).

1. Öffnen Sie die [AWS Transfer Family -Konsole](#).
2. Wählen Sie Server erstellen, um die Seite Server erstellen zu öffnen. Wählen Sie für Wählen Sie einen Identitätsanbieter die Option Benutzerdefinierter Identitätsanbieter aus, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Choose an identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type

An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ Service managed

Create and manage users within the service

☐ AWS Directory Service [Info](#)

Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☒ Custom Identity Provider [Info](#)

Manage users by integrating an identity provider of your choice

☒ Use AWS Lambda to connect your identity provider [Info](#)

Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☐ Use Amazon API Gateway to connect your identity provider [Info](#)

Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

AWS Lambda function

Choose a Lambda function



Authentication methods

Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

☒ Password OR public key

☐ Password ONLY

☐ Public Key ONLY

☐ Password AND public key

[i](#) Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel

Previous

Next

[i](#) Note

Die Wahl der Authentifizierungsmethoden ist nur verfügbar, wenn Sie eines der Protokolle für Ihren Transfer Family Family-Server aktivieren SFTP.

3. Stellen Sie sicher, dass der Standardwert „Für AWS Lambda die Verbindung Ihres Identitätsanbieters verwenden“ ausgewählt ist.
4. Wählen Sie unter AWS Lambda Funktion den Namen Ihrer Lambda-Funktion.

5. Füllen Sie die verbleibenden Felder aus und wählen Sie dann Server erstellen aus. Einzelheiten zu den verbleibenden Schritten zum Erstellen eines Servers finden Sie unter [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#).

Ressourcenbasierte Lambda-Richtlinie

Sie benötigen eine Richtlinie, die auf den Transfer Family Family-Server und Lambda ARNs verweist. Sie könnten beispielsweise die folgende Richtlinie mit Ihrer Lambda-Funktion verwenden, die eine Verbindung zu Ihrem Identitätsanbieter herstellt. Die Richtlinie wird JSON als Zeichenfolge maskiert.

```
"Policy":
"{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "default",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowTransferInvocation",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "lambda:InvokeFunction",
      "Resource": "arn:aws:transfer:region:account-id:function:my-lambda-auth-function",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Note

Ersetzen Sie in der obigen Beispielrichtlinie jede *user input placeholder* mit Ihren eigenen Informationen.

Struktur von Ereignismeldungen

Die Struktur der Ereignisnachricht, die vom SFTP Server an die Lambda-Funktion des Autorisierers für einen benutzerdefinierten Vorgang gesendet wurde, sieht wie IDP folgt aus.

```
{
  'username': 'value',
  'password': 'value',
  'protocol': 'SFTP',
  'serverId': 's-abcd123456',
  'sourceIp': '192.168.0.100'
}
```

Wo username und password sind die Werte für die Anmeldeinformationen, die an den Server gesendet werden.

Sie geben beispielsweise den folgenden Befehl ein, um eine Verbindung herzustellen:

```
sftp bobusa@server_hostname
```

Sie werden dann aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben:

```
Enter password:
mysecretpassword
```

Sie können dies von Ihrer Lambda-Funktion aus überprüfen, indem Sie das übergebene Ereignis aus der Lambda-Funktion heraus drucken. Es sollte dem folgenden Textblock ähneln.

```
{
  'username': 'bobusa',
  'password': 'mysecretpassword',
  'protocol': 'SFTP',
  'serverId': 's-abcd123456',
  'sourceIp': '192.168.0.100'
}
```

Die Ereignisstruktur ist für FTP und ähnlichFTPS: Der einzige Unterschied besteht darin, dass diese Werte für den protocol Parameter verwendet werden und nichtSFTP.

Lambda-Funktionen für die Authentifizierung

Bearbeiten Sie die Lambda-Funktion, um verschiedene Authentifizierungsstrategien zu implementieren. Um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen, können Sie einen CloudFormation Stack bereitstellen. Weitere Informationen zu Lambda finden Sie im [AWS Lambda Developer Guide](#) oder im [Building Lambda functions with Node.js](#).

Themen

- [Lambda-Funktionsvorlagen](#)
- [Gültige Lambda-Werte](#)
- [Beispiele für Lambda-Funktionen](#)
- [Testen Sie Ihre Konfiguration](#)

Lambda-Funktionsvorlagen

Sie können einen AWS CloudFormation Stack bereitstellen, der eine Lambda-Funktion zur Authentifizierung verwendet. Wir stellen mehrere Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Benutzer mithilfe von Anmeldeinformationen authentifizieren und autorisieren können. Sie können diese Vorlagen oder den AWS Lambda Code ändern, um den Benutzerzugriff weiter anzupassen.

Note

Sie können einen AWS Transfer Family Server mit FIPS aktivierter Option erstellen, AWS CloudFormation indem Sie in Ihrer Vorlage eine Sicherheitsrichtlinie mit FIPS aktivierter Option angeben. Die verfügbaren Sicherheitsrichtlinien werden unter [beschrieben](#) [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#)

Um einen AWS CloudFormation Stack für die Authentifizierung zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Folgen Sie den Anweisungen zum Bereitstellen eines AWS CloudFormation Stacks aus einer vorhandenen Vorlage unter [Auswahl einer Stack-Vorlage](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.
3. Verwenden Sie eine der folgenden Vorlagen, um eine Lambda-Funktion für die Authentifizierung in Transfer Family zu erstellen.

- [Klassische \(Amazon Cognito\) Stack-Vorlage](#)

Eine grundlegende Vorlage zum Erstellen einer Vorlage AWS Lambda zur Verwendung als benutzerdefinierter Identitätsanbieter in AWS Transfer Family. Es authentifiziert sich bei Amazon Cognito für die kennwortbasierte Authentifizierung und öffentliche Schlüssel werden aus einem Amazon S3 S3-Bucket zurückgegeben, wenn eine Authentifizierung auf Basis eines öffentlichen Schlüssels verwendet wird. Nach der Bereitstellung können Sie den Lambda-Funktionscode ändern, um etwas anderes zu tun.

- [AWS Secrets Manager Vorlage stapeln](#)

Eine grundlegende Vorlage, die AWS Lambda zusammen mit einem AWS Transfer Family Server verwendet wird, um Secrets Manager als Identitätsanbieter zu integrieren. Sie authentifiziert sich anhand eines Eintrags in AWS Secrets Manager diesem Formataws/transfer/*server-id/username*. Darüber hinaus muss das Geheimnis die Schlüssel-Wert-Paare für alle an Transfer Family zurückgegebenen Benutzereigenschaften enthalten. Nach der Bereitstellung können Sie den Lambda-Funktionscode ändern, um etwas anderes zu tun.

- [Okta-Stack-Vorlage](#): Eine Basisvorlage, die AWS Lambda zusammen mit einem AWS Transfer Family Server verwendet wird, um Okta als benutzerdefinierten Identitätsanbieter zu integrieren.
- [Okta-MFA-Stack-Vorlage](#): Eine Basisvorlage, die AWS Lambda zusammen mit einem AWS Transfer Family Server verwendet wird, um Okta mit MultiFactor Authentifizierung als benutzerdefinierten Identitätsanbieter zu integrieren.
- [Azure Active Directory-Vorlage](#): Einzelheiten zu diesem Stack werden im Blogbeitrag [Authentifizierung AWS Transfer Family mit Azure Active Directory](#) und beschrieben. AWS Lambda

Nachdem der Stack bereitgestellt wurde, können Sie Details dazu auf der Registerkarte Ausgaben in der CloudFormation Konsole einsehen.

Die Bereitstellung eines dieser Stacks ist der einfachste Weg, einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter in den Transfer Family Family-Workflow zu integrieren.

Gültige Lambda-Werte

In der folgenden Tabelle werden Details zu den Werten beschrieben, die Transfer Family für Lambda-Funktionen akzeptiert, die für benutzerdefinierte Identitätsanbieter verwendet werden.

Wert	Beschreibung	Erforderlich
Role	Gibt den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der IAM Rolle an, die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3- oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen. Einzelheiten zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung finden Sie unter So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her.	Erforderlich
PosixProfile	Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und jeder sekundäre	Für EFS Amazon-Backup-Speicher erforderlich

Wert	Beschreibung	Erforderlich
	n Gruppe IDs (Secondary Gids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.	
PublicKeys	Eine Liste der Werte SSH öffentlicher Schlüssel, die für diesen Benutzer gültig sind. Eine leere Liste bedeutet, dass dies kein gültiges Login ist. Darf bei der Passwortauthentifizierung nicht zurückgegeben werden.	Optional
Policy	Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe IAM Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie grenzt den Benutzerzugriff auf Teile ihres Amazon S3-Buckets ein.	Optional

Wert	Beschreibung	Erforderlich
HomeDirectoryType	Die Art des Zielverzeichnis (Ordnern), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. • Wenn Sie es auf <code>einstellenPATH</code>, sieht der Benutzer die absoluten Amazon S3 S3-Bucket- oder EFS Amazon-Pfade so, wie sie in seinen File Transfer Protocol-Clients sind. • Wenn Sie es auf <code>einstellenLOGICAL</code>, müssen Sie im <code>HomeDirectoryDetails</code> Parameter Zuordnungen angeben, um Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade für Ihre Benutzer sichtbar zu machen.	Optional

Wert	Beschreibung	Erforderlich
HomeDirectoryDetails	Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist.	Erforderlich, wenn HomeDirectoryType es einen Wert von hat LOGICAL
HomeDirectory	Das Zielverzeichnis für einen Benutzer, wenn er sich über den Client am Server anmeldet.	Optional

Note

HomeDirectoryDetails ist eine Zeichenkettendarstellung einer JSON Map. Dies steht im Gegensatz zu PosixProfile, was ein eigentliches JSON Kartenobjekt ist und PublicKeys, welches ein JSON Array von Zeichenketten ist. Die sprachspezifischen Details finden Sie in den Codebeispielen.

Beispiele für Lambda-Funktionen

In diesem Abschnitt werden einige Lambda-Beispielfunktionen sowohl in NodeJS als auch in Python vorgestellt.

Note

In diesen Beispielen sind die Benutzer-, Rollen-, POSIX Profil-, Passwort- und Home-Verzeichnisdetails allesamt Beispiele und müssen durch Ihre tatsächlichen Werte ersetzt werden.

Logical home directory, NodeJS

Die folgende NodeJS-Beispielfunktion stellt die Details für einen Benutzer bereit, der über ein [logisches Home-Verzeichnis](#) verfügt.

```
// GetUserConfig Lambda

exports.handler = (event, context, callback) => {
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId);

  var response;
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
  check the value of the server ID, only that it is provided.
  if (event.serverId !== "" && event.username == 'example-user') {
    var homeDirectoryDetails = [
      {
        Entry: "/",
        Target: "/fs-faa1a123"
      }
    ];
    response = {
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', // The user is
      authenticated if and only if the Role field is not blank
      PosixProfile: {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, // Required for EFS access, but
      not needed for S3
      HomeDirectoryDetails: JSON.stringify(homeDirectoryDetails),
      HomeDirectoryType: "LOGICAL",
    };

    // Check if password is provided
    if (!event.password) {
      // If no password provided, return the user's SSH public key
      response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ];
    }
    // Check if password is correct
  }
```

```

    } else if (event.password !== 'Password1234') {
      // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
      authentication failure
      response = {};
    }
  } else {
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {};
  }
  callback(null, response);
};

```

Path-based home directory, NodeJS

Die folgende NodeJS-Beispielfunktion stellt die Details für einen Benutzer bereit, der über ein pfadbasiertes Home-Verzeichnis verfügt.

```

// GetUserConfig Lambda

exports.handler = (event, context, callback) => {
  console.log("Username:", event.username, "ServerId: ", event.serverId);

  var response;
  // Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
  check the value of the server ID, only that it is provided.
  // There is also event.protocol (one of "FTP", "FTPS", "SFTP") and event.sourceIp
  (e.g., "127.0.0.1") to further restrict logins.
  if (event.serverId !== "" && event.username == 'example-user') {
    response = {
      Role: 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', // The user is
      authenticated if and only if the Role field is not blank
      Policy: '', // Optional, JSON stringified blob to further restrict this user's
      permissions
      HomeDirectory: '/fs-faa1a123' // Not required, defaults to '/'
    };

    // Check if password is provided
    if (!event.password) {
      // If no password provided, return the user's SSH public key
      response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ];
    }
    // Check if password is correct
  }
};

```

```

    } else if (event.password !== 'Password1234') {
        // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
        authentication failure
        response = {};
    }
} else {
    // Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {};
}
callback(null, response);
};

```

Logical home directory, Python

Die folgende Python-Beispielfunktion stellt die Details für einen Benutzer bereit, der über ein [logisches Home-Verzeichnis](#) verfügt.

```

# GetUserConfig Python Lambda with LOGICAL HomeDirectoryDetails
import json

def lambda_handler(event, context):
    print("Username: {}, ServerId: {}".format(event['username'], event['serverId']))

    response = {}

    # Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
    # check the value of the server ID, only that it is provided.
    if event['serverId'] != '' and event['username'] == 'example-user':
        homeDirectoryDetails = [
            {
                'Entry': '/',
                'Target': '/fs-faa1a123'
            }
        ]
        response = {
            'Role': 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', # The user will
            # be authenticated if and only if the Role field is not blank
            'PosixProfile': {"Gid": 65534, "Uid": 65534}, # Required for EFS access, but
            # not needed for S3
            'HomeDirectoryDetails': json.dumps(homeDirectoryDetails),
            'HomeDirectoryType': "LOGICAL"
        }
    }

```

```

# Check if password is provided
if event.get('password', '') == '':
    # If no password provided, return the user's SSH public key
    response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ]
# Check if password is correct
elif event['password'] != 'Password1234':
    # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {}
else:
    # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
    authentication failure
    response = {}

return response

```

Path-based home directory, Python

Die folgende Python-Beispielfunktion stellt die Details für einen Benutzer bereit, der über ein pfadbasiertes Home-Verzeichnis verfügt.

```

# GetUserConfig Python Lambda with PATH HomeDirectory

def lambda_handler(event, context):
    print("Username: {}, ServerId: {}".format(event['username'], event['serverId']))

    response = {}

    # Check if the username presented for authentication is correct. This doesn't
    # check the value of the server ID, only that it is provided.
    # There is also event.protocol (one of "FTP", "FTPS", "SFTP") and event.sourceIp
    # (e.g., "127.0.0.1") to further restrict logins.
    if event['serverId'] != '' and event['username'] == 'example-user':
        response = {
            'Role': 'arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role', # The user will
            # be authenticated if and only if the Role field is not blank
            'Policy': '', # Optional, JSON stringified blob to further restrict this
            # user's permissions
            'HomeDirectory': '/fs-fs-faa1a123',
            'HomeDirectoryType': "PATH" # Not strictly required, defaults to PATH
        }

```

```
# Check if password is provided
if event.get('password', '') == '':
    # If no password provided, return the user's SSH public key
    response['PublicKeys'] = [ "ssh-
rsa abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789" ]
    # Check if password is correct
    elif event['password'] != 'Password1234':
        # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
        authentication failure
        response = {}
    else:
        # Return HTTP status 200 but with no role in the response to indicate
        authentication failure
        response = {}

return response
```

Testen Sie Ihre Konfiguration

Nachdem Sie Ihren benutzerdefinierten Identitätsanbieter erstellt haben, sollten Sie Ihre Konfiguration testen.

Console

Um Ihre Konfiguration mit der AWS Transfer Family Konsole zu testen

1. Öffnen Sie die [AWS Transfer Family -Konsole](#).
2. Wählen Sie auf der Seite Server Ihren neuen Server aus, klicken Sie auf Aktionen und dann auf Test.
3. Geben Sie den Text für Benutzername und Passwort ein, den Sie bei der Bereitstellung des AWS CloudFormation Stacks festgelegt haben. Wenn Sie die Standardoptionen beibehalten haben, lautet der Benutzername `myuser` und das Passwort `MySuperSecretPassword`.
4. Wählen Sie das Serverprotokoll und geben Sie die IP-Adresse für Quell-IP ein, falls Sie diese bei der Bereitstellung des AWS CloudFormation Stacks festgelegt haben.

CLI

Um Ihre Konfiguration mit dem zu testen AWS CLI

1. Führen Sie den Befehl [test-identity-provider](#) aus. Ersetzen Sie jede *user input placeholder* durch Ihre eigenen Informationen, wie in den nachfolgenden Schritten beschrieben.

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234abcd5678efgh --user-
name myuser --user-password MySuperSecretPassword --server-protocol FTP --
source-ip 127.0.0.1
```

2. Geben Sie die Server-ID ein.
3. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, die Sie bei der Bereitstellung des AWS CloudFormation Stacks festgelegt haben. Wenn Sie die Standardoptionen beibehalten haben, lautet der Benutzername `myuser` und das Passwort `MySuperSecretPassword`.
4. Geben Sie das Serverprotokoll und die Quell-IP-Adresse ein, falls Sie sie bei der Bereitstellung des AWS CloudFormation Stacks festgelegt haben.

Wenn die Benutzerauthentifizierung erfolgreich ist, gibt der Test eine `StatusCode: 200` HTTP Antwort, eine leere Zeichenfolge `Message: ""` (die andernfalls einen Grund für den Fehler enthalten würde) und ein `Response` Feld zurück.

Note

Im Antwortbeispiel unten ist das `Response` Feld ein JSON Objekt, das „stringifiziert“ wurde (in eine flache JSON Zeichenfolge umgewandelt, die innerhalb eines Programms verwendet werden kann) und die Details der Rollen und Berechtigungen des Benutzers enthält.

```
{
  "Response": "{\\\"Policy\\\":\\\"{\\\"Version\\\":\\\"2012-10-17\\\",\\\"Statement\\\":[\\\"{\\\"Sid\\\":\\\"ReadAndListAllBuckets\\\",\\\"Effect\\\":\\\"Allow\\\",\\\"Action\\\":[\\\"s3:ListAllMybuckets\\\",\\\"s3:GetBucketLocation\\\",\\\"s3:ListBucket\\\",\\\"s3:GetObjectVersion\\\",\\\"s3:GetObjectVersion\\\"],\\\"Resource\\\":\\\"*\\\"}]}\\\",\\\"Role\\\":\\\"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\\\",\\\"HomeDirectory\\\":\\\"/\\\"}\\\"\",
  \"StatusCode\": 200,
  \"Message\": \"\"
}
```

```
}
```

Verwenden Sie Amazon API Gateway zur Integration Ihres Identitätsanbieters

In diesem Thema wird beschrieben, wie eine AWS Lambda Funktion zur Unterstützung einer API Gateway-Methode verwendet wird. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Ihren Identity Provider integrieren RESTful API möchten oder wenn Sie dessen Funktionen für Geoblocking- oder Ratenbegrenzungsanfragen nutzen möchten. AWS WAF

Einschränkungen bei der Verwendung eines API Gateways zur Integration Ihres Identitätsanbieters

- Diese Konfiguration unterstützt keine benutzerdefinierten Domänen.
- Diese Konfiguration unterstützt kein privates API GatewayURL.

Wenn Sie eines davon benötigen, können Sie Lambda als Identitätsanbieter ohne API Gateway verwenden. Details hierzu finden Sie unter [Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet.](#)

Authentifizierung mit einer API Gateway-Methode

Sie können eine API Gateway-Methode zur Verwendung als Identitätsanbieter für Transfer Family erstellen. Dieser Ansatz bietet Ihnen eine äußerst sichere Methode zum Erstellen und Bereitstellen APIs. Mit API Gateway können Sie einen HTTPS Endpunkt erstellen, sodass alle eingehenden API Anrufe mit größerer Sicherheit übertragen werden. Weitere Informationen zum API Gateway-Dienst finden Sie im [APIGateway Developer Guide](#).

APIGateway bietet eine Autorisierungsmethode mit dem Namen `AWS_IAM`, die Ihnen dieselbe Authentifizierung basierend auf AWS Identity and Access Management (IAM) ermöglicht, die auch intern AWS verwendet wird. Wenn Sie die Authentifizierung mit `aktivierenAWS_IAM` aktivieren, API können nur Anrufer mit ausdrücklichen Aufrufrechten auf diese API API Gateway-Methode zugreifen.

Um Ihre API Gateway-Methode als benutzerdefinierten Identitätsanbieter für Transfer Family zu verwenden, aktivieren Sie sie IAM für Ihre API Gateway-Methode. Im Rahmen dieses Prozesses stellen Sie Transfer Family eine IAM Rolle mit Berechtigungen zur Nutzung Ihres Gateways zur Verfügung.

Note

Um die Sicherheit zu verbessern, können Sie eine Firewall für Webanwendungen konfigurieren. AWS WAF ist eine Firewall für Webanwendungen, mit der Sie die HTTP

HTTPS Anfragen überwachen können, die an ein Amazon API Gateway weitergeleitet werden. Details hierzu finden Sie unter [Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu](#).

So verwenden Sie Ihre API Gateway-Methode für die benutzerdefinierte Authentifizierung mit Transfer Family

1. Erstellen Sie einen AWS CloudFormation Stapel. So gehen Sie vor:

 Note

Die Stack-Vorlagen wurden aktualisiert und verwenden nun BASE64 -kodierte Passwörter: Einzelheiten finden Sie unter [Verbesserungen an den Vorlagen AWS CloudFormation](#)

- a. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter [/cloudformation](https://console.aws.amazon.com/cloudformation). [https://console.aws.amazon.com](https://console.aws.amazon.com/cloudformation)
- b. Folgen Sie den Anweisungen zum Bereitstellen eines AWS CloudFormation Stacks aus einer vorhandenen Vorlage unter [Auswahl einer Stack-Vorlage](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.
- c. Verwenden Sie eine der folgenden Basisvorlagen, um eine AWS Lambda API Gateway-Methode mit -Unterstützung für die Verwendung als benutzerdefinierter Identitätsanbieter in Transfer Family zu erstellen.

- [Einfache Stack-Vorlage](#)

Standardmäßig wird Ihre API Gateway-Methode als benutzerdefinierter Identitätsanbieter verwendet, um einen einzelnen Benutzer auf einem einzelnen Server mithilfe eines hartcodierten SSH (Secure Shell-) Schlüssels oder Kennworts zu authentifizieren. Nach der Bereitstellung können Sie den Lambda-Funktionscode ändern, um etwas anderes zu tun.

- [AWS Secrets Manager Vorlage stapeln](#)

Standardmäßig authentifiziert sich Ihre API Gateway-Methode anhand eines Eintrags im Secrets Manager des Formats `saws/transfer/`*server-id*`/`*username*. Darüber hinaus muss das Geheimnis die Schlüssel-Wert-Paare für alle an Transfer Family zurückgegebenen Benutzereigenschaften enthalten. Nach der Bereitstellung können Sie

den Lambda-Funktionscode ändern, um etwas anderes zu tun. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [Aktivieren der Kennwortauthentifizierung für die AWS Transfer Family Verwendung AWS Secrets Manager](#).

- [Okta-Stack-Vorlage](#)

Ihre API Gateway-Methode ist in Okta als benutzerdefinierter Identitätsanbieter in Transfer Family integriert. Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag [Okta als Identitätsanbieter verwenden mit](#). AWS Transfer Family

Die Bereitstellung eines dieser Stacks ist der einfachste Weg, einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter in den Transfer Family Family-Workflow zu integrieren. Jeder Stack verwendet die Lambda-Funktion, um Ihre auf API Gateway basierende API Methode zu unterstützen. Sie können Ihre API Methode dann als benutzerdefinierten Identitätsanbieter in Transfer Family verwenden. Standardmäßig authentifiziert die Lambda-Funktion einen einzelnen Benutzer, der `myuser` mit dem Passwort aufgerufen wird. `MySuperSecretPassword` Nach der Bereitstellung können Sie diese Anmeldeinformationen bearbeiten oder den Lambda-Funktionscode aktualisieren, um etwas anderes zu tun.

 Important

Wir empfehlen, dass Sie die standardmäßigen Benutzer- und Kennwortanmeldedaten bearbeiten.

Nachdem der Stack bereitgestellt wurde, können Sie Details dazu auf der Registerkarte Ausgaben in der CloudFormation Konsole einsehen. Zu diesen Details gehören der Amazon-Ressourcenname (ARN) ARN des Stacks, die IAM Rolle, die der Stack erstellt hat, und die URL für Ihr neues Gateway.

 Note

Wenn Sie die Option des benutzerdefinierten Identitätsanbieters verwenden, um die passwortbasierte Authentifizierung für Ihre Benutzer zu aktivieren, und Sie die von API Gateway bereitgestellte Anfrage- und Antwortprotokollierung aktivieren, protokolliert Gateway die Passwörter Ihrer Benutzer in Ihren Amazon Logs. CloudWatch Wir empfehlen nicht, dieses Protokoll in Ihrer Produktionsumgebung zu verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Einrichten der CloudWatch API Protokollierung in API Gateway](#) im APIGateway Developer Guide.

2. Überprüfen Sie die Konfiguration der API Gateway-Methode für Ihren Server. So gehen Sie vor:
 - a. Öffnen Sie die API Gateway-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/apigateway/>.
 - b. Wählen Sie die Basisvorlage Transfer Custom Identity Provider ausAPI, die mit der AWS CloudFormation Vorlage generiert wurde. Möglicherweise müssen Sie Ihre Region auswählen, um Ihre Gateways zu sehen.
 - c. Wählen GETSie im Bereich Ressourcen. Der folgende Screenshot zeigt die korrekte Methodenkonfiguration.

The screenshot displays the AWS API Gateway console interface. On the left, a sidebar shows a resource tree with the following structure: /, /servers, /servers/{serverid}, /servers/{serverid}/users, /servers/{serverid}/users/{username}, and /servers/{serverid}/users/{username}/config. The 'GET' method is selected under the /servers/{serverid}/users/{username}/config resource. The main panel shows the 'Method request settings' tab for the selected method. The configuration includes:

- Authorization:** AWS_IAM
- API key required:** False
- Request validator:** None
- SDK operation name:** Generated based on method and path
- Request paths (0):** No request paths defined.
- URL query string parameters (2):**

Name	Required	Caching
protocol	False	Inactive
sourceelp	False	Inactive
- HTTP request headers (1):**

Name	Required	Caching
PasswordBase64	False	Inactive
- Request body (0):** No request body defined.

Zu diesem Zeitpunkt ist Ihr API Gateway bereit für die Bereitstellung.

3. Wählen Sie für Aktionen die Option Deploy ausAPI. Wählen Sie für die Bereitstellungsphase die Option prod und dann Deploy aus.

Nachdem die API Gateway-Methode erfolgreich bereitgestellt wurde, können Sie sich ihre Leistung unter Stufen > Phasendetails ansehen, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Note

Kopieren Sie die URLAufrufadresse, die oben auf dem Bildschirm angezeigt wird. Möglicherweise benötigen Sie sie für den nächsten Schritt.

The screenshot shows the AWS API Gateway console for a stage named 'prod'. The 'Stage details' section includes the following information:

Field	Value
Stage name	prod
API cache	Inactive
Rate	10000
Burst	5000
Web ACL	-
Client certificate	-
Invoke URL	https://[redacted].execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod
Active deployment	tBaqrn on December 12, 2023, 10:49 (UTC-05:00)

The 'Logs and tracing' section shows the following settings:

Field	Value
CloudWatch logs	Error and info logs
Detailed metrics	Inactive
X-Ray tracing	Inactive
Custom access logging	Inactive

The 'Stage variables' section shows 0/0 variables. A search bar is present with the text 'Find resources'. Below the search bar, there is a table with columns 'Name' and 'Value'. The table is currently empty, with the message 'No variables associated with the stage.' displayed below it. A 'Manage variables' button is located at the bottom of the section.

4. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/transfer/>
5. Eine Transfer Family sollte für Sie erstellt worden sein, als Sie den Stack erstellt haben. Wenn nicht, konfigurieren Sie Ihren Server mithilfe dieser Schritte.
 - a. Wählen Sie Server erstellen, um die Seite Server erstellen zu öffnen. Wählen Sie für Wählen Sie einen Identitätsanbieter die Option Benutzerdefiniert und dann Amazon API Gateway

verwenden, um eine Verbindung zu Ihrem Identitätsanbieter herzustellen, wie im folgenden Screenshot gezeigt.

Choose an identity provider

Identity provider

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ Service managed
Create and manage users within the service

☐ AWS Directory Service [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☒ Custom Identity Provider [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

☐ Use AWS Lambda to connect your identity provider [Info](#)
Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☒ Use Amazon API Gateway to connect your identity provider [Info](#)
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Provide an Amazon API Gateway URL

Role
IAM role for the service to invoke your Amazon API Gateway URL

[Refresh](#)

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

- b. Fügen Sie in das URL Textfeld Amazon API Gateway bereitstellen die URL Aufrufadresse des API Gateway-Endpunkts ein, den Sie in Schritt 3 dieses Verfahrens erstellt haben.
- c. Wählen Sie unter Rolle die IAM Rolle aus, die mit der AWS CloudFormation Vorlage erstellt wurde. Diese Rolle ermöglicht es Transfer Family, Ihre API Gateway-Methode aufzurufen.

Die Aufrufrolle enthält den AWS CloudFormation Stack-Namen, den Sie für den Stack ausgewählt haben, den Sie in Schritt 1 erstellt haben. Es hat das folgende Format: *CloudFormation-stack-name-TransferIdentityProviderRole-ABC123DEF456GHI*.

- d. Füllen Sie die verbleibenden Felder aus und wählen Sie dann Server erstellen. Einzelheiten zu den verbleibenden Schritten zum Erstellen eines Servers finden Sie unter [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#).

Implementieren Sie Ihre API Gateway-Methode

Um einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter für Transfer Family zu erstellen, muss Ihre API Gateway-Methode eine einzelne Methode implementieren, die einen Ressourcenpfad von `hat/servers/serverId/users/username/config`. Die *username* Werte *serverId* und *username* stammen aus dem RESTful Ressourcenpfad. Fügen Sie außerdem `sourceIp` und `protocol` als URLQuery-String-Parameter in der Methodenanforderung hinzu, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Resources

Create resource

- /
 - /servers
 - {serverId}
 - /users
 - {username}
 - /config
 - GET

/servers/{serverId}/users/{username}/config - GET - Method execution

ARN: `arn:aws:execute-api-east-1:us-east-1:123456789012:api/*GET/servers/{serverId}/users/{username}/config`

Resource ID: `aw4lhw`

Client → Method request → Integration request → Lambda integration on
 ← Method response ← Integration response ←

Method request | Integration request | Integration response | Method response | Test

Method request settings

Authorization: `AWS_IAM`

Request validator: `None`

API key required: `False`

SDK operation name: `Generated based on method and path`

Request paths (0)

Name	Caching
No request paths	

URL query string parameters (2)

Name	Required	Caching
<code>protocol</code>	<code>False</code>	Inactive
<code>sourceIp</code>	<code>False</code>	Inactive

Note

Der Benutzername muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen lang sein. Sie können die folgenden Zeichen im Benutzernamen verwenden: `a—z`, `A—Z`, `0—9`, Unterstrich (`_`), Bindestrich (`-`), Punkt (`.`) und At-Zeichen (`@`). Der Benutzername darf jedoch nicht mit einem Bindestrich (`-`), einem Punkt (`.`) oder einem Zeichen (`@`) beginnen.

Wenn Transfer Family versucht, Ihren Benutzer mit einem Passwort zu authentifizieren, stellt der Dienst ein `Password: Header`-Feld bereit. In Ermangelung eines `Password: Headers` versucht Transfer Family, Ihren Benutzer mit einer Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel zu authentifizieren.

Wenn Sie einen Identitätsanbieter zur Authentifizierung und Autorisierung von Endbenutzern verwenden, können Sie neben der Überprüfung ihrer Anmeldeinformationen auch Zugriffsanfragen auf der Grundlage der IP-Adressen der von Ihren Endbenutzern verwendeten Clients zulassen oder ablehnen. Mit dieser Funktion können Sie sicherstellen, dass auf Daten, die in Ihren S3-Buckets oder Ihrem EFS Amazon-Dateisystem gespeichert sind, über die unterstützten Protokolle nur von IP-Adressen aus zugegriffen werden kann, die Sie als vertrauenswürdig angegeben haben. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie `sourceIp` in der Abfragezeichenfolge angeben.

Wenn Sie mehrere Protokolle für Ihren Server aktiviert haben und den Zugriff mit demselben Benutzernamen über mehrere Protokolle ermöglichen möchten, können Sie dies tun, sofern die für jedes Protokoll spezifischen Anmeldeinformationen in Ihrem Identitätsanbieter eingerichtet wurden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie den `protocol` Wert in den RESTful Ressourcenpfad aufnehmen.

Ihre API Gateway-Methode sollte immer HTTP den Statuscode zurückgeben `200`. Jeder andere HTTP Statuscode bedeutet, dass beim Zugriff auf ein Fehler aufgetreten istAPI.

Amazon S3 S3-Beispielantwort

Der Beispiellantworttext ist ein JSON Dokument der folgenden Form für Amazon S3.

```
{
  "Role": "IAM role with configured S3 permissions",
  "PublicKeys": [
    "ssh-rsa public-key1",
    "ssh-rsa public-key2"
  ],
  "Policy": "STS Assume role session policy",
  "HomeDirectory": "/bucketName/path/to/home/directory"
}
```

Note

Die Richtlinie wird JSON als Zeichenfolge maskiert. Beispielsweise:

```
"Policy":
```

```
"{
  \"Version\": \"2012-10-17\",
  \"Statement\":
    [
      {\"Condition\":
        {\"StringLike\":
          {\"s3:prefix\":
            [\"user/*\", \"user/\"]}},
        \"Resource\": \"arn:aws:s3:::bucket\",
        \"Action\": \"s3:ListBucket\",
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Sid\": \"ListHomeDir\"},
      {\"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\",
        \"Action\": [\"s3:PutObject\",
          \"s3:GetObject\",
          \"s3:DeleteObjectVersion\",
          \"s3:DeleteObject\",
          \"s3:GetObjectVersion\",
          \"s3:GetObjectACL\",
          \"s3:PutObjectACL\"],
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Sid\": \"HomeDirObjectAccess\"}]
    ]
}"
```

Die folgende Beispielantwort zeigt, dass ein Benutzer einen logischen Home-Verzeichnistyp hat.

```
{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role-s3",
  "HomeDirectoryType": "LOGICAL",
  "HomeDirectoryDetails": "[{\"Entry\": \"\\\", \"Target\": \"\\\"/MY-HOME-BUCKET\"]]",
  "PublicKeys": ["" ]
}
```

EFS Amazon-Beispielantwort

Der Beispielantworttext ist ein JSON Dokument der folgenden Form für AmazonEFS.

```
{
  "Role": "IAM role with configured EFS permissions",
  "PublicKeys": [
    "ssh-rsa public-key1",
  ]
}
```



```

    "ssh-rsa public-key2"
  ],
  "PosixProfile": {
    "Uid": "POSIX user ID",
    "Gid": "POSIX group ID",
    "SecondaryGids": [Optional list of secondary Group IDs],
  },
  "HomeDirectory": "/fs-id/path/to/home/directory"
}

```

Das `Role` Feld zeigt, dass eine erfolgreiche Authentifizierung stattgefunden hat. Bei der Passwortauthentifizierung (wenn Sie einen `Password: Header` angeben), müssen Sie keine SSH öffentlichen Schlüssel angeben. Wenn ein Benutzer nicht authentifiziert werden kann, z. B. wenn das Passwort falsch ist, sollte Ihre Methode eine Antwort zurückgeben, die nicht `Role` gesetzt ist. Ein Beispiel für eine solche Antwort ist ein leeres JSON Objekt.

Die folgende Beispielantwort zeigt einen Benutzer mit einem logischen Home-Verzeichnistyp.

```

{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/transfer-access-role-efs",
  "HomeDirectoryType": "LOGICAL",
  "HomeDirectoryDetails": "[{"Entry\\":\\"/\", \"Target\\":\\"/faa1a123\\"}]",
  "PublicKeys": [""],
  "PosixProfile": {"Uid": 65534, "Gid": 65534}
}

```

Sie können Benutzerrichtlinien im JSON Format in die Lambda-Funktion aufnehmen. Weitere Informationen zur Konfiguration von Benutzerrichtlinien in Transfer Family finden Sie unter [Verwaltung der Zugriffskontrollen](#).

Standard-Lambda-Funktion

Um verschiedene Authentifizierungsstrategien zu implementieren, bearbeiten Sie die Lambda-Funktion, die Ihr Gateway verwendet. Um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen, können Sie die folgenden Lambda-Beispielfunktionen in Node.js verwenden. Weitere Informationen zu Lambda finden Sie im [AWS Lambda Developer Guide](#) oder im [Building Lambda functions with Node.js](#).

Die folgende Lambda-Beispielfunktion verwendet Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort (wenn Sie eine Passwortauthentifizierung durchführen), Ihre Server-ID, Ihr Protokoll und Ihre Client-IP-Adresse. Sie

können eine Kombination dieser Eingaben verwenden, um nach Ihrem Identitätsanbieter zu suchen und festzustellen, ob die Anmeldung akzeptiert werden soll.

 Note

Wenn Sie mehrere Protokolle für Ihren Server aktiviert haben und den Zugriff mit demselben Benutzernamen über mehrere Protokolle ermöglichen möchten, können Sie dies tun, sofern die für das Protokoll spezifischen Anmeldeinformationen in Ihrem Identitätsanbieter eingerichtet wurden.

Für File Transfer Protocol (FTP) empfehlen wir, separate Anmeldeinformationen für Secure Shell (SSH), File Transfer Protocol (SFTP) und File Transfer Protocol over SSL (FTPS) zu verwenden. Wir empfehlen, separate Anmeldeinformationen für zu verwenden, FTP da Anmeldeinformationen im Gegensatz zu SFTP und FTPS im Klartext FTP übertragen werden. Indem Sie Ihre FTP Anmeldeinformationen von Ihren Workloads isolieren SFTP oderFTPS, falls FTP Anmeldeinformationen gemeinsam genutzt oder offengelegt werden, SFTP schützenFTPS.

Diese Beispielfunktion gibt die Rollen- und logischen Basisverzeichnisdetails zusammen mit den öffentlichen Schlüsseln zurück (sofern sie die Authentifizierung mit öffentlichen Schlüsseln durchführt).

Wenn Sie vom Service verwaltete Benutzer erstellen, legen Sie deren Basisverzeichnis fest, entweder logisch oder physisch. In ähnlicher Weise benötigen wir die Ergebnisse der Lambda-Funktion, um die gewünschte physische oder logische Verzeichnisstruktur des Benutzers zu vermitteln. Die von Ihnen festgelegten Parameter hängen vom Wert für [HomeDirectoryType](#)Feld.

- [HomeDirectoryType](#)gesetzt auf PATH — das [HomeDirectory](#) Feld muss dann ein absolutes Amazon S3 S3-Bucket-Präfix oder ein EFS absoluter Amazon-Pfad sein, der für Ihre Benutzer sichtbar ist.
- [HomeDirectoryType](#)gesetzt auf LOGICAL — Legen Sie kein [HomeDirectory](#) Feld fest. Stattdessen legen wir ein [HomeDirectoryDetails](#) Feld fest, das die gewünschten Eingabe-/Zielzuordnungen bereitstellt, ähnlich den beschriebenen Werten in [HomeDirectoryDetails](#)Parameter für vom Service verwaltete Benutzer.

Die Beispielfunktionen sind unter aufgeführt. [Beispiele für Lambda-Funktionen](#)

Lambda-Funktion zur Verwendung mit AWS Secrets Manager

Um sie AWS Secrets Manager als Identitätsanbieter zu verwenden, können Sie mit der Lambda-Funktion in der AWS CloudFormation Beispielvorlage arbeiten. Die Lambda-Funktion fragt den Secrets Manager Manager-Dienst mit Ihren Anmeldeinformationen ab und gibt bei Erfolg ein bestimmtes Geheimnis zurück. Weitere Informationen zu Secrets Manager finden Sie im [Benutzerhandbuch für AWS Secrets Manager](#).

Um eine AWS CloudFormation Beispielvorlage herunterzuladen, die diese Lambda-Funktion verwendet, rufen Sie den [Amazon S3 S3-Bucket auf, der von bereitgestellt wird AWS Transfer Family](#).

Verbesserungen an den Vorlagen AWS CloudFormation

An den veröffentlichten CloudFormation Vorlagen wurden Verbesserungen an der API Gateway-Oberfläche vorgenommen. Die Vorlagen verwenden jetzt BASE64 -kodierte Passwörter für das API Gateway. Ihre bestehenden Implementierungen funktionieren auch ohne diese Erweiterung, lassen jedoch keine Passwörter zu, deren Zeichen außerhalb des US-Standardzeichensatzes liegen. ASCII

Die Änderungen in der Vorlage, die diese Funktion ermöglichen, lauten wie folgt:

- Die `GetUserConfigRequest` `AWS::ApiGateway::Method` Ressource muss diesen `RequestTemplates` Code haben (die kursiv gedruckte Zeile ist die aktualisierte Zeile)

```
RequestTemplates:
  application/json: |
    {
      "username": "$util.urlDecode($input.params('username'))",
      "password":
        "$util.escapeJavaScript($util.base64Decode($input.params('PasswordBase64'))).replaceAll("\
        \\'', \"'\")",
      "protocol": "$input.params('protocol')",
      "serverId": "$input.params('serverId')",
      "sourceIp": "$input.params('sourceIp')",
    }
```

- Der Wert `RequestParameters` für die `GetUserConfig` Ressource muss geändert werden, damit der `PasswordBase64` Header verwendet werden kann (die kursiv gedruckte Zeile ist die aktualisierte Zeile):

```
RequestParameters:
```

```
method.request.header.PasswordBase64: false
method.request.querystring.protocol: false
method.request.querystring.sourceIp: false
```

Um zu überprüfen, ob die Vorlage für Ihren Stack die neueste ist

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie aus der Liste der Stacks Ihren Stack aus.
3. Wählen Sie im Detailbereich die Registerkarte Vorlage aus.
4. Achten Sie auf Folgendes:
 - Suchen Sie nach dieser Zeile und stellen Sie sicher RequestTemplates, dass Sie sie haben:

```
"password":
  "$util.escapeJavaScript($util.base64Decode($input.params('PasswordBase64'))).replaceAll(
    '\\', '\\\\')",
```

- Suchen Sie nach dieser Zeile und stellen Sie sicher RequestParameters, dass Sie sie haben:

```
method.request.header.PasswordBase64: false
```

Wenn Sie die aktualisierten Zeilen nicht sehen, bearbeiten Sie Ihren Stapel. Einzelheiten zum Aktualisieren Ihres AWS CloudFormation Stacks finden Sie unter [Ändern einer Stack-Vorlage](#) im AWS CloudFormation; Benutzerhandbuch.

Verwendung logischer Verzeichnisse zur Vereinfachung Ihrer Transfer Family Family-Verzeichnisstrukturen

Um Ihre AWS Transfer Family Serververzeichnisstruktur zu vereinfachen, können Sie logische Verzeichnisse verwenden. Mit logischen Verzeichnissen können Sie eine virtuelle Verzeichnisstruktur erstellen, die benutzerfreundliche Namen verwendet, unter denen Ihre Benutzer navigieren, wenn sie sich mit Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem verbinden. Wenn Sie logische Verzeichnisse verwenden, können Sie vermeiden, absolute Verzeichnispfade, Amazon S3 S3-Bucket-Namen und EFS Dateisystemnamen an Ihre Endbenutzer weiterzugeben.

 Note

Obwohl dies von Ihrer Verwendung von Sitzungsrichtlinien und anderen internen Anforderungen abhängt, benötigen Sie im Allgemeinen nicht sowohl Sitzungsrichtlinien als auch logische Verzeichnisse, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer nur auf die Dateien zugreifen, für die Sie es vorgesehen haben. Wenn Sie logische Verzeichnisse einrichten, sollten Sie nicht auch Sitzungsrichtlinien erstellen, da beide zu Fehlern führen können, wenn der Zugriff verweigert wurde.

Sie können logische Verzeichnisse verwenden, um das Stammverzeichnis des Benutzers an einen gewünschten Ort innerhalb Ihrer Speicherhierarchie zu setzen, indem Sie eine sogenannte chroot Operation ausführen. In diesem Modus können Benutzer nicht zu einem Verzeichnis außerhalb des Home- oder Stammverzeichnisses navigieren, das Sie für sie konfiguriert haben.

Obwohl beispielsweise ein Amazon S3-Benutzer nur auf den Zugriff beschränkt wurde, ermöglichen es einige Clients Benutzern `/mybucket/home/${transfer:UserName}`, einen Ordner nach oben zu durchsuchen. `/mybucket/home` In dieser Situation landet der Benutzer erst wieder in seinem vorgesehenen Home-Verzeichnis, nachdem er sich vom Transfer Family Family-Server ab- und wieder angemeldet hat. Durch das Ausführen eines chroot Vorgangs kann verhindert werden, dass diese Situation eintritt.

Sie können Ihre eigene Verzeichnisstruktur mit Buckets und Präfixen erstellen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie einen Workflow haben, der eine bestimmte Verzeichnisstruktur erwartet, die Sie nicht über Bucket-Präfixe replizieren können. Sie können auch Links zu mehreren nicht zusammenhängenden Speicherorten innerhalb von Amazon S3 erstellen, ähnlich wie beim Erstellen eines symbolischen Links in einem Linux-Dateisystem, in dem Ihr Verzeichnispfad auf einen anderen Speicherort im Dateisystem verweist.

 Logische Verzeichniszuordnungen FILE

Der `HomeDirectoryMapEntry` Datentyp enthält jetzt einen `Type` Parameter. Bevor dieser Parameter existierte, hätten Sie eine logische Verzeichniszuordnung erstellen können, bei der das Ziel eine Datei war. Wenn Sie zuvor eine dieser Arten von logischen Verzeichniszuordnungen erstellt haben, müssen Sie den Wert explizit `Type` auf `festlegenFILE`, da diese Zuordnungen sonst in Zukunft nicht mehr richtig funktionieren.

Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin `UpdateUserAPI`, die bestehende Zuordnung aufzurufen und auf Type `FILE` zu festzulegen.

Regeln für die Verwendung logischer Verzeichnisse

Bevor Sie Ihre logischen Verzeichniszuordnungen erstellen, sollten Sie sich mit den folgenden Regeln vertraut machen:

- Wenn dies Entry der Fall ist `"/`, können Sie nur eine Zuordnung verwenden, da überlappende Pfade nicht zulässig sind.
- Logische Verzeichnisse unterstützen Zuordnungen von bis zu 2,1 MB (für Benutzer, die vom Service verwaltet werden, liegt dieser Grenzwert bei 2.000 Einträgen). Das heißt, die Datenstruktur, die die Zuordnungen enthält, hat eine maximale Größe von 2,1 MB. Wenn Sie über viele Mappings verfügen, können Sie die Größe Ihrer Mappings wie folgt berechnen:
 1. Schreiben Sie ein typisches Mapping in dem Format `aus{"Entry": "/entry-path", "Target": "/target-path"},` wo *entry-path* und *target-path* sind die tatsächlichen Werte, die Sie verwenden werden.
 2. Zählen Sie die Zeichen in dieser Zeichenfolge und fügen Sie dann eins hinzu (1).
 3. Multiplizieren Sie diese Zahl mit der ungefähren Anzahl von Zuordnungen, die Sie für Ihren Server haben.

Wenn die Zahl, die Sie in Schritt 3 geschätzt haben, weniger als 2,1 MB beträgt, liegen Ihre Zuordnungen innerhalb des akzeptablen Grenzwerts.

- Ziele können die `${transfer:UserName}` Variable verwenden, wenn der Bucket- oder Dateisystempfad auf der Grundlage des Benutzernamens parametrisiert wurde.
- Ziele können Pfade in verschiedenen Buckets oder Dateisystemen sein, aber Sie müssen sicherstellen, dass die Rolle mapped AWS Identity and Access Management (IAM) (der `Role` Parameter in der Antwort) Zugriff auf diese Buckets oder Dateisysteme bietet.
- Geben Sie den `HomeDirectory` Parameter nicht an, da dieser Wert durch die `Entry Target` Paare impliziert wird, wenn Sie den `LOGICAL` Wert für den Parameter verwenden. `HomeDirectoryType`
- Ziele müssen mit einem Schrägstrich (`/`) beginnen, verwenden aber keine abschließenden Schrägstriche (`/`), wenn Sie den angeben. Target Ist zum Beispiel akzeptabel, `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images` ist es aber auch nicht `DOC-EXAMPLE-BUCKET/images`. `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/`

- Amazon S3 ist ein Objektspeicher, was bedeutet, dass Ordner ein virtuelles Konzept sind und es keine tatsächliche Verzeichnishierarchie gibt. Wenn Ihre Anwendung einen stat Vorgang von einem Client ausgibt, wird alles als Datei klassifiziert, wenn Sie Amazon S3 als Speicher verwenden. Dieses Verhalten wird unter [Organisieren von Objekten in der Amazon S3 S3-Konsole mithilfe von Ordnern](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch beschrieben. Wenn in Ihrer Anwendung stat genau angegeben werden muss, ob es sich um eine Datei oder einen Ordner handelt, können Sie Amazon Elastic File System (AmazonEFS) als Speicheroption für Ihre Transfer Family Family-Server verwenden.
- Wenn Sie logische Verzeichniswerte für Ihren Benutzer angeben, hängt der verwendete Parameter vom Benutzertyp ab:
 - Geben Sie für vom Dienst verwaltete Benutzer logische Verzeichniswerte in `HomeDirectoryMappings` ein.
 - Geben Sie für Benutzer eines benutzerdefinierten Identitätsanbieters logische Verzeichniswerte in `anHomeDirectoryDetails`.

Important

Sofern Sie sich nicht dafür entscheiden, die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse zu optimieren (wenn Sie einen Server erstellen oder aktualisieren), muss das Stammverzeichnis beim Start vorhanden sein. Für Amazon S3 bedeutet dies, dass Sie bereits ein Null-Byte-Objekt erstellt haben müssen, das mit einem Schrägstrich (/) endet, um den Stammordner zu erstellen. Die Vermeidung dieses Problems ist ein Grund, eine Optimierung der Amazon S3 S3-Leistung in Betracht zu ziehen.

Implementierung logischer Verzeichnisse und **chroot**

Um logische Verzeichnisse und chroot Funktionen zu verwenden, müssen Sie wie folgt vorgehen:

Aktivieren Sie logische Verzeichnisse für jeden Benutzer. Setzen Sie dazu den `HomeDirectoryType` Parameter auf, `LOGICAL` wenn Sie Ihren Benutzer erstellen oder aktualisieren.

```
"HomeDirectoryType": "LOGICAL"
```

chroot

Erstellen Sie für eine Verzeichnisstruktur `chroot`, die aus einer einzelnen Verzeichnisstruktur `Entry` und einer `Target` Paarung für jeden Benutzer besteht. Der Stammordner ist der `Entry` Punkt und der `Target` ist der Speicherort in Ihrem Bucket oder Dateisystem, dem die Zuordnung zugewiesen werden soll.

Example for Amazon S3

```
[{"Entry": "/", "Target": "/mybucket/jane"}]
```

Example for Amazon EFS

```
[{"Entry": "/", "Target": "/fs-faa1a123/jane"}]
```

Sie können einen absoluten Pfad wie im vorherigen Beispiel verwenden, oder Sie können eine dynamische Ersetzung für den Benutzernamen durch verwenden `${transfer:UserName}`, wie im folgenden Beispiel.

```
[{"Entry": "/", "Target":  
"/mybucket/${transfer:UserName}"}]
```

Im vorherigen Beispiel ist der Benutzer an sein Stammverzeichnis gebunden und kann sich in der Hierarchie nicht weiter oben bewegen.

Struktur des virtuellen Verzeichnisses

Für eine virtuelle Verzeichnisstruktur können Sie mehrere `Entry Target` Paarungen mit Zielen an einer beliebigen Stelle in Ihren S3-Buckets oder EFS Dateisystemen erstellen, auch über mehrere Buckets oder Dateisysteme hinweg, sofern die IAM Rollenzuweisung des Benutzers über Zugriffsberechtigungen verfügt.

Im folgenden Beispiel für eine virtuelle Struktur befindet sich der Benutzer, wenn er sich anmeldet AWS SFTP, im Stammverzeichnis mit den `/pics` Unterverzeichnissen, und `/doc /reporting /anotherpath/subpath/financials`

Note

Sofern Sie sich nicht dafür entscheiden, die Leistung Ihrer Amazon S3 S3-Verzeichnisse zu optimieren (wenn Sie einen Server erstellen oder aktualisieren), muss entweder der Benutzer oder ein Administrator die Verzeichnisse erstellen, sofern sie noch nicht existieren. Die Vermeidung dieses Problems ist ein Grund, eine Optimierung der Amazon S3 S3-Leistung in Betracht zu ziehen.

Für Amazon benötigen Sie weiterhin den AdministratorEFS, um die logischen Zuordnungen oder das / Verzeichnis zu erstellen.

```
[
{"Entry": "/pics", "Target": "/bucket1/pics"},
{"Entry": "/doc", "Target": "/bucket1/anotherpath/docs"},
{"Entry": "/reporting", "Target": "/reportingbucket/Q1"},
{"Entry": "/anotherpath/subpath/financials", "Target": "/reportingbucket/financials"}]
```

Note

Sie können Dateien nur in die spezifischen Ordner hochladen, die Sie zuordnen. Das bedeutet, dass Sie im vorherigen Beispiel nicht in /anotherpath oder anotherpath/subpath Verzeichnisse hochladen können, sondern nur anotherpath/subpath/financials. Sie können diesen Pfaden auch nicht direkt zuordnen, da überlappende Pfade nicht zulässig sind.

Gehen Sie beispielsweise davon aus, dass Sie die folgenden Zuordnungen erstellen:

```
{
  "Entry": "/pics",
  "Target": "/mybucket/pics"
},
{
  "Entry": "/doc",
  "Target": "/mybucket/mydocs"
},
{
  "Entry": "/temp",
  "Target": "/mybucket"
}
```

Sie können nur Dateien in diese Buckets hochladen. Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung herstellensftp, werden Sie im Stammverzeichnis abgelegt. / Wenn Sie versuchen, eine Datei in dieses Verzeichnis hochzuladen, schlägt der Upload fehl. Die folgenden Befehle zeigen eine Beispielsequenz:

```
sftp> pwd
Remote working directory: /
sftp> put file
Uploading file to /file
remote open("/file"): No such file or directory
```

Um in eine beliebige Datei hochzuladendirectory/sub-directory, müssen Sie den Pfad explizit dem zuordnensub-directory.

Weitere Informationen zur Konfiguration logischer Verzeichnisse und chroot für Ihre Benutzer, einschließlich einer AWS CloudFormation Vorlage, die Sie herunterladen und verwenden können, finden Sie unter [Vereinfachen Sie Ihre AWS SFTP Struktur mit chroot und logischen Verzeichnissen](#) im AWS Storage-Blog.

Beispiel für die Konfiguration logischer Verzeichnisse

In diesem Beispiel erstellen wir einen Benutzer und weisen ihm zwei logische Verzeichnisse zu. Der folgende Befehl erstellt einen neuen Benutzer (für einen vorhandenen Transfer Family Family-Server) mit logischen Verzeichnissen pics unddoc.

```
aws transfer create-user --user-name marymajor-logical --server-id s-11112222333344445
--role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role --home-directory-type LOGICAL \
--home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/pics\", \"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/
pics\"}, {\"Entry\":\"/doc\", \"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\"}]" \
--ssh-public-key-body file://~/.ssh/id_rsa.pub
```

Wenn **marymajor** es sich um einen bestehenden Benutzer handelt und sein Home-Verzeichnistyp istPATH, können Sie ihn LOGICAL mit einem ähnlichen Befehl wie dem vorherigen ändern.

```
aws transfer update-user --user-name marymajor-logical \
--server-id s-11112222333344445 --role arn:aws:iam::1234abcd5678:role/marymajor-role \
--home-directory-type LOGICAL --home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/pics\",
\"Target\":\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics\"}, \
```

```
{\"Entry\\\":\\\"/doc\\\", \"Target\\\":\\\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs\\\"}]\"}
```

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn die Verzeichnisse `/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics` und noch `/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs` nicht existieren, muss der Benutzer (oder ein Administrator) sie erstellen.
- Wenn sie **marymajor** eine Verbindung zum Server herstellt und den `ls -l` Befehl ausführt, sieht sie Folgendes:

```
drwxr--r--  1      -      -      0 Mar 17 15:42 doc
drwxr--r--  1      -      -      0 Mar 17 16:04 pics
```

- **marymajor** kann auf dieser Ebene keine Dateien oder Verzeichnisse erstellen. Innerhalb von `pics` und kann sie `doc` jedoch Unterverzeichnisse hinzufügen.
- Dateien, die sie zu `pics` Amazon S3 S3-Pfaden hinzufügt `/DOC-EXAMPLE-BUCKET1/pics` `/DOC-EXAMPLE-BUCKET2/test/mydocs` bzw. zu diesen hinzugefügt `doc` werden.
- In diesem Beispiel geben wir zwei verschiedene Buckets an, um diese Möglichkeit zu veranschaulichen. Sie können jedoch denselben Bucket für mehrere oder alle logischen Verzeichnisse verwenden, die Sie für den Benutzer angeben.

Logische Verzeichnisse für Amazon konfigurieren EFS

Wenn Ihr Transfer Family Family-Server Amazon verwendet EFS, muss das Home-Verzeichnis für den Benutzer mit Lese- und Schreibzugriff erstellt werden, bevor der Benutzer in seinem logischen Home-Verzeichnis arbeiten kann. Der Benutzer kann dieses Verzeichnis nicht selbst erstellen, da ihm die entsprechenden Berechtigungen für `mkdir` sein logisches Home-Verzeichnis fehlen würden.

Wenn das Basisverzeichnis des Benutzers nicht existiert und er einen `ls` Befehl ausführt, reagiert das System wie folgt:

```
sftp> ls
remote readdir ("/"): No such file or directory
```

Ein Benutzer mit Administratorzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis muss das logische Home-Verzeichnis des Benutzers erstellen.

Benutzerdefinierte AWS Lambda Antwort

Sie können logische Verzeichnisse mit einer Lambda-Funktion verwenden, die eine Verbindung zu Ihrem benutzerdefinierten Identitätsanbieter herstellt. Dazu geben Sie in Ihrer Lambda-Funktion die Target Werte `HomeDirectoryType` as **LOGICAL** und `add Entry` und für den `HomeDirectoryDetails` Parameter an. Beispielsweise:

```
HomeDirectoryType: "LOGICAL"
HomeDirectoryDetails: "[{"Entry": "\", \"Target\": \"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/theRealFolder"}]"
```

Der folgende Code ist ein Beispiel für eine erfolgreiche Antwort auf einen benutzerdefinierten Lambda-Authentifizierungsaufwurf.

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-1234567890abcdef0 --user-name myuser
{
  "Url": "https://a1b2c3d4e5.execute-api.us-east-2.amazonaws.com/prod/servers/
s-1234567890abcdef0/users/myuser/config",
  "Message": "",
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/bob-usa-role\",
\"HomeDirectoryType\": \"LOGICAL\", \"HomeDirectoryDetails\": \"[{\\\"Entry\\\": \\\"/
myhome\\\", \\\"Target\\\": \\\"/DOC-EXAMPLE-BUCKET/theRealFolder\\\"]\", \"PublicKeys\":
\\\"[ssh-rsa myrsapubkey]\\\"\",
  \"StatusCode\": 200
}
```

Note

Die `Url`: Zeile wird nur zurückgegeben, wenn Sie eine API Gateway-Methode als Ihren benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden.

AWS Transfer Family SFTPSteckverbinder

AWS Transfer Family SFTPKonnektoren stellen mithilfe des SFTP Protokolls eine Beziehung für das Senden von Dateien und Nachrichten zwischen Amazon-Speicher und einem externen Partner her. Sie können Dateien von Amazon S3 an ein externes, partnereigenes Ziel senden. Sie können auch einen SFTP Connector verwenden, um Dateien vom Server eines Partners SFTP abzurufen.

Note

Derzeit können SFTP Connectoren nur verwendet werden, um eine Verbindung zu SFTP Remoteservern herzustellen, die einen über das Internet zugänglichen Endpunkt bieten.

Unter [AWS Transfer Family SFTPSteckverbinder finden](#) Sie eine kurze Einführung in die SFTP Steckverbinder der Transfer-Produktreihe.

Themen

- [SFTPKonnektoren konfigurieren](#)
- [Senden und Abrufen von Dateien mithilfe eines SFTP Connectors](#)
- [SFTPKonnektoren verwalten](#)

SFTPKonnektoren konfigurieren

In diesem Thema werden die Erstellung von SFTP Connectoren, die damit verbundenen Sicherheitsalgorithmen, das Speichern eines Geheimnisses zur Aufbewahrung von Anmeldeinformationen, Einzelheiten zur Formatierung des privaten Schlüssels und Anweisungen zum Testen der Konnektoren beschrieben.

Themen

- [Erstellen Sie einen SFTP Connector](#)
- [SFTPKonnektoralgorithmen](#)
- [Speichert ein Geheimnis zur Verwendung mit einem Connector SFTP](#)
- [Generieren und formatieren Sie den privaten SFTP Konnektorschlüssel](#)
- [Testen Sie einen SFTP Stecker](#)

Erstellen Sie einen SFTP Connector

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mithilfe der AWS Transfer Family Konsole oder SFTP Konnektoren erstellen AWS CLI.

Console

Um einen SFTP Konnektor zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Connectors und anschließend Connector erstellen aus.
3. Wählen Sie SFTPden Konnektortyp aus, um einen SFTP Konnektor zu erstellen, und klicken Sie dann auf Weiter.

4. Geben Sie im Abschnitt Connector-Konfiguration die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie für den URLden URL für einen SFTP Remoteserver ein. Dies URL muss beispielsweise `sftp://AnyCompany.com` als `sftp://partner-SFTP-server-url` formatiert sein.

Note

Optional können Sie in Ihrem URL eine Portnummer angeben. Das Format ist `sftp://partner-SFTP-server-url:port-number`. Die Standard-Portnummer (wenn kein Port angegeben ist) ist Port 22.

- Wählen Sie für die Access-Rolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu IAM verwendenden Rolle AWS Identity and Access Management () aus.
- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der StartFileTransfer Anfrage verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle die Berechtigung **secretsmanager:GetSecretValue** zum Zugriff auf den geheimen Schlüssel gewährt.

Note

In der Richtlinie müssen Sie das ARN für das Geheimnis angeben. Das ARN enthält den geheimen Namen, fügt dem Namen jedoch sechs zufällige alphanumerische Zeichen hinzu. Ein ARN für ein Geheimnis hat das folgende Format.

```
arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters
```

- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle über eine Vertrauensstellung verfügt, die es dem Connector ermöglicht, auf Ihre Ressourcen zuzugreifen, wenn die Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer bearbeitet werden. Einzelheiten zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung finden Sie unter [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Das folgende Beispiel gewährt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf **DOC-EXAMPLE-BUCKET** in Amazon S3 und das angegebene Geheimnis ist in Secrets Manager gespeichert.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```

{
  "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
  ]
},
{
  "Sid": "HomeDirObjectAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutObject",
    "s3:GetObject",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:DeleteObjectVersion",
    "s3:GetObjectVersion",
    "s3:GetObjectACL",
    "s3:PutObjectACL"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
},
{
  "Sid": "GetConnectorSecretValue",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetSecretValue"
  ],
  "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/SecretName-6RandomCharacters"
}
]
}

```

Note

Für die Zugriffsrolle gewährt das Beispiel Zugriff auf ein einzelnes Geheimnis. Sie können jedoch ein Platzhalterzeichen verwenden, was Ihnen Arbeit ersparen kann, wenn Sie dieselbe IAM Rolle für mehrere Benutzer und Geheimnisse

wiederverwenden möchten. Die folgende Ressourcenanweisung gewährt beispielsweise Berechtigungen für alle Geheimnisse, deren Namen mit `aws/transfer` beginnen.

```
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/*"
```

Sie können Geheimnisse, die Ihre SFTP Anmeldeinformationen enthalten, auch in einem anderen speichern AWS-Konto. Einzelheiten zur Aktivierung des kontoübergreifenden Zugriffs auf geheime Daten finden Sie unter [Berechtigungen für AWS Secrets Manager geheime Daten für Benutzer in einem anderen Konto](#).


- (Optional) Wählen Sie für die Rolle „Protokollierung“ die IAM Rolle aus, die der Connector verwenden soll, um Ereignisse in Ihre CloudWatch Protokolle zu übertragen. In der folgenden Beispielrichtlinie sind die erforderlichen Berechtigungen zum Protokollieren von Ereignissen für SFTP Connectoren aufgeführt.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "SFTPConnectorPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
    ]
  }]
}
```

5. Geben Sie im Abschnitt SFTPKonfiguration die folgenden Informationen ein:
 - Wählen Sie für Connector-Anmeldeinformationen aus der Dropdownliste den Namen eines Geheimnisses aus AWS Secrets Manager, das den privaten Schlüssel oder das Passwort des SFTP Benutzers enthält. Sie müssen ein Geheimnis erstellen und es auf eine

bestimmte Weise speichern. Details hierzu finden Sie unter [Speichert ein Geheimnis zur Verwendung mit einem Connector SFTP](#).

- Vertrauenswürdige Hostschlüssel — Fügen Sie den öffentlichen Teil des Hostschlüssels ein, der zur Identifizierung des externen Servers verwendet wird. Sie können mehr als einen Schlüssel hinzufügen, indem Sie Vertrauenswürdigen Hostschlüssel hinzufügen wählen, um einen zusätzlichen Schlüssel hinzuzufügen. Sie können den `ssh-keyscan` Befehl für den SFTP Server verwenden, um den erforderlichen Schlüssel abzurufen. Einzelheiten zum Format und Typ der vertrauenswürdigen Hostschlüssel, die Transfer Family unterstützt, finden Sie unter [SFTPConnectorConfig](#).
6. (Optional) Geben Sie im Abschnitt Tags für Schlüssel und Wert ein oder mehrere Tags als Schlüssel-Wert-Paare ein.
 7. Nachdem Sie alle Ihre Einstellungen bestätigt haben, wählen Sie Connector erstellen, um den SFTP Connector zu erstellen. Wenn der Connector erfolgreich erstellt wurde, wird ein Bildschirm mit einer Liste der zugewiesenen statischen IP-Adressen und der Schaltfläche Verbindung testen angezeigt. Verwenden Sie die Schaltfläche, um die Konfiguration für Ihren neuen Connector zu testen.



Die Seite Connectors wird angezeigt, auf der die ID Ihres neuen SFTP Connectors zur Liste hinzugefügt wurde. Einzelheiten zu Ihren Konnektoren finden Sie unter [SFTPKonnektordetails anzeigen](#).

CLI

Sie verwenden den [create-connector](#) Befehl, um einen Konnektor zu erstellen. Um mit diesem Befehl einen SFTP Konnektor zu erstellen, müssen Sie die folgenden Informationen angeben.

- Der URL für einen SFTP Remoteserver. Dies URL muss beispielsweise `sftp://AnyCompany.com` als `sftp://partner-SFTP-server-url` formatiert sein.
- Die Zugriffsrolle. Wählen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu IAM verwendenden Rolle AWS Identity and Access Management ().
- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle die Berechtigung **`secretsmanager:GetSecretValue`** zum Zugriff auf den geheimen Schlüssel gewährt.

 Note

In der Richtlinie müssen Sie das ARN für das Geheimnis angeben. Das ARN enthält den geheimen Namen, fügt dem Namen jedoch sechs zufällige alphanumerische Zeichen hinzu. Ein ARN für ein Geheimnis hat das folgende Format.

```
arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters
```

- Stellen Sie sicher, dass diese Rolle über eine Vertrauensstellung verfügt, die es dem Connector ermöglicht, auf Ihre Ressourcen zuzugreifen, wenn die Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer bearbeitet werden. Einzelheiten zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung finden Sie unter [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Das folgende Beispiel gewährt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf **`DOC-EXAMPLE-BUCKET`** in Amazon S3 und das angegebene Geheimnis ist in Secrets Manager gespeichert.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
```

```

    "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    ]
},
{
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
},
{
    "Sid": "GetConnectorSecretValue",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/
transfer/SecretName-6RandomCharacters"
}
]
}

```

Note

Für die Zugriffsrolle gewährt das Beispiel Zugriff auf ein einzelnes Geheimnis. Sie können jedoch ein Platzhalterzeichen verwenden, was Ihnen Arbeit ersparen kann, wenn Sie dieselbe IAM Rolle für mehrere Benutzer und Geheimnisse wiederverwenden möchten. Die folgende Ressourcenanweisung gewährt beispielsweise Berechtigungen für alle Geheimnisse, deren Namen mit `aws/transfer` beginnen.

```
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/
*"
```

Sie können Geheimnisse, die Ihre SFTP Anmeldeinformationen enthalten, auch in einem anderen speichern AWS-Konto. Einzelheiten zur Aktivierung des kontoübergreifenden Zugriffs auf geheime Daten finden Sie unter [Berechtigungen für AWS Secrets Manager geheime Daten für Benutzer in einem anderen Konto](#).

- (Optional) Wählen Sie die IAM Rolle aus, die der Connector verwenden soll, um Ereignisse in Ihre CloudWatch Logs zu übertragen. In der folgenden Beispielrichtlinie sind die erforderlichen Berechtigungen zum Protokollieren von Ereignissen für SFTP Connectoren aufgeführt.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "SFTPConnectorPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
    ]
  }]
}
```

- Geben Sie die folgenden SFTP Konfigurationsinformationen an.
 - Das ARN eines Geheimnisses AWS Secrets Manager , das den privaten Schlüssel oder das Passwort des SFTP Benutzers enthält.
 - Der öffentliche Teil des Hostschlüssels, der zur Identifizierung des externen Servers verwendet wird. Sie können mehrere vertrauenswürdige Hostschlüssel angeben, wenn Sie möchten.

Der einfachste Weg, die SFTP Informationen bereitzustellen, besteht darin, sie in einer Datei zu speichern. Kopieren Sie beispielsweise den folgenden Beispielttext in eine Datei mit dem Namen `testSFTPConfig.json`.

```
// Listing for testSFTPConfig.json
{
  "UserSecretId": "arn:aws::secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:aws/
transfer/example-username-key",
  "TrustedHostKeys": [
    "sftp.example.com ssh-rsa AAAAbbbb...EEEE="
  ]
}
```

Note

Dies SecretId kann entweder der gesamte Name ARN oder der Name des Geheimnisses sein (*example-username-key* in der vorherigen Liste).

Führen Sie dann den folgenden Befehl aus, um den Connector zu erstellen.

```
aws transfer create-connector --url "sftp://partner-SFTP-server-url" \
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/
AWSTransferLoggingAccess \
--sftp-config file:///path/to/testSFTPConfig.json
```

SFTPKonnektoralgorithmen

Wenn Sie einen SFTP Connector erstellen, werden die folgenden Sicherheitsalgorithmen an den Connector angehängt.

Typ	Algorithmus
SSHChiffre	aes256-gcm@openssh.com
	aes128-gcm@openssh.com
	aes256-ctr
	aes192-ctr

Typ	Algorithmus
SSHMethod zum Schlüsselaustausch () KEX	Kurve 25519-sha256 curve25519-sha256@libssh.org diffie-hellman-group16 - sha512 diffie-hellman-group18-sha512 diffie-hellman-group-exchange-Sha 256
SSH MAC	hmac-sha2-512-etm@openssh.com hmac-sha2-256-etm@openssh.com hmac-sha2-512 hmac-sha2-256
SSHHost-Schlüssel	ecdsa-sha2-nistp256 ecdsa-sha2-nistp384 ecdsa-sha2-nistp521 rsa-sha2-512 rsa-sha2-256

Speichert ein Geheimnis zur Verwendung mit einem Connector SFTP

Sie können Secrets Manager verwenden, um Benutzeranmeldeinformationen für Ihre SFTP Connectors zu speichern. Wenn Sie Ihr Geheimnis erstellen, müssen Sie einen Benutzernamen angeben. Darüber hinaus können Sie entweder ein Passwort, einen privaten Schlüssel oder beides angeben. Details hierzu finden Sie unter [Kontingente für SFTP Konnektoren](#).

 Note

Wenn Sie Geheimnisse im Secrets Manager speichern, AWS-Konto fallen Gebühren an. Informationen zu Preisen erhalten Sie unter [AWS Secrets Manager -Preise](#).

Um Benutzeranmeldeinformationen in Secrets Manager für einen SFTP Connector zu speichern

1. Melden Sie sich bei an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Secrets Manager Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Secrets aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Secrets die Option Neues Geheimnis speichern aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Geheimtyp auswählen für Geheimtyp die Option Anderer Geheimtyp aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert aus.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **Username**
 - Wert — Geben Sie den Namen des Benutzers ein, der berechtigt ist, eine Verbindung zum Server des Partners herzustellen.
6. Wenn Sie ein Passwort angeben möchten, wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert.

Wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert-Paare aus.

- Schlüssel — Geben Sie ein. **Password**
 - Wert — Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein.
7. Wenn Sie einen privaten Schlüssel angeben möchten, finden Sie unter [Generieren und formatieren Sie den privaten SFTP Konnektorschlüssel](#), wo beschrieben wird, wie Sie private Schlüsseldaten eingeben.

 Note

Die von Ihnen eingegebenen privaten Schlüsseldaten müssen dem öffentlichen Schlüssel entsprechen, der für diesen Benutzer auf dem SFTP Remoteserver gespeichert ist.

8. Wählen Sie Weiter.
9. Geben Sie auf der Seite Geheimen Schlüssel konfigurieren einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein. Wir empfehlen, **aws/transfer/** für den Namen das Präfix von zu verwenden. Sie könnten beispielsweise Ihr Geheimnis benennen **aws/transfer/connector-1**.
10. Wählen Sie Weiter und akzeptieren Sie dann die Standardeinstellungen auf der Seite Rotation konfigurieren. Wählen Sie anschließend Weiter.
11. Wählen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Option Speichern aus, um das Geheimnis zu erstellen und zu speichern.

Generieren und formatieren Sie den privaten SFTP Konnektorschlüssel

Vollständige Informationen zur Generierung eines öffentlichen/privaten key pair finden Sie unter [SSHSchlüssel unter macOS, Linux oder Unix erstellen](#)

Um beispielsweise einen privaten Schlüssel für die Verwendung mit SFTP Konnektoren zu generieren, erzeugt der folgende Beispielbefehl den richtigen Schlüsseltyp (ersetzen) *key_name* mit dem tatsächlichen Dateinamen für Ihr key pair):

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -m PEM -f key_name -N ""
```

Note

Verwenden Sie keine Passphrase, wenn Sie Ihr key pair für die Verwendung mit SFTP Konnektoren erstellen. Eine leere Passphrase ist erforderlich, damit die Konfiguration korrekt funktioniert. SFTP

Dieser Befehl erstellt ein RSA key pair mit einer Schlüsselgröße von 4096 Bit. Der Schlüssel wird im PEM Legacy-Format generiert, das von Transfer Family für die Verwendung mit dem SFTP Connector-Secret benötigt wird. Die Schlüssel werden in *key_name* (privater Schlüssel) und *key_name*.pub (öffentlicher Schlüssel) im aktuellen Verzeichnis gespeichert, d. h. in dem Verzeichnis, in dem Sie den ssh-keygen Befehl ausführen.

 Note

Transfer Family unterstützt das SSH Open-Format (-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----) für die Schlüssel, die für Ihren SFTP Connector verwendet werden, nicht. Der Schlüssel muss im PEMLegacy-Format (-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----oder-----BEGIN EC PRIVATE KEY-----) vorliegen. Sie können das ssh-keygen Tool verwenden, um Ihren Schlüssel zu konvertieren, indem Sie die -m PEM Option angeben, wenn Sie den Befehl ausführen.

Nachdem Sie den Schlüssel generiert haben, müssen Sie sicherstellen, dass der private Schlüssel mit eingebetteten Zeilenumbruchzeichen ("\\n,") formatiert ist. JSON

Verwenden Sie einen Befehl, um Ihren vorhandenen privaten Schlüssel in das richtige Format zu konvertieren — ein JSON Format mit eingebetteten Zeilenumbruchzeichen. Hier finden Sie Beispiele für jq und Powershell. Sie können jedes Tool oder jeden Befehl verwenden, mit dem Sie den privaten Schlüssel in ein JSON Format mit eingebetteten Zeilenumbruchzeichen konvertieren möchten.

jq command

In diesem Beispiel wird der jq Befehl verwendet, der von Download [jq heruntergeladen](#) werden kann.

```
jq -sR . path-to-private-key-file
```

Wenn sich Ihre private Schlüsseldatei beispielsweise in befindet ~/.ssh/my_private_key, lautet der Befehl wie folgt.

```
jq -sR . ~/.ssh/my_private_key
```

Dadurch wird der Schlüssel im richtigen Format (mit eingebetteten Zeilenumbruchzeichen) in die Standardausgabe ausgegeben.

PowerShell


Wenn Sie Windows verwenden, können Sie PowerShell damit den Schlüssel in das richtige Format konvertieren. Der folgende Powershell-Befehl konvertiert den privaten Schlüssel in das richtige Format.

```
Get-Content -Raw path-to-private-key-file | ConvertTo-Json
```

Um dem Secret private Schlüsseldaten zur Verwendung mit SFTP Konnektoren hinzuzufügen

1. Wählen Sie in der Secrets Manager Manager-Konsole beim Speichern von Andere Arten von Geheimnissen die Registerkarte Klartext aus. Der Text sollte leer sein und nur eine öffnende und schließende Klammer, {}, enthalten.
2. Fügen Sie Ihren Benutzernamen, Ihre privaten Schlüsseldaten und/oder Ihr Passwort im folgenden Format ein. Fügen Sie für Ihre privaten Schlüsseldaten die Ausgabe des Befehls ein, den Sie in Schritt 1 ausgeführt haben.

```
{"Username":"SFTP-USER","Password":"SFTP-USER-PASSWORD","PrivateKey":"PASTE-PRIVATE-KEY-DATA-HERE"}
```



Wenn Sie die privaten Schlüsseldaten korrekt einfügen, sollten Sie bei Auswahl der Registerkarte Schlüssel/Wert Folgendes sehen. Beachten Sie, dass die Daten des privaten Schlüssels angezeigt werden line-by-line und nicht als fortlaufende Textfolge.

Secret value [Info](#)
Retrieve and view the secret value.

Key/value | Plaintext

Secret key	Secret value
Username	SFTP-USER
Password	SFTP-USER-PASSWORD
PrivateKey	-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- MITM... g... a... U... G... g... T... a... I... W... I... A... e... 5... 7... H... i... By...

- Fahren Sie mit dem Verfahren [Speichert ein Geheimnis zur Verwendung mit einem Connector SFTP](#) in Schritt 8 fort und folgen Sie diesem Verfahren bis zum Ende.


Testen Sie einen SFTP Stecker

Nachdem Sie einen SFTP Connector erstellt haben, empfehlen wir, ihn zu testen, bevor Sie versuchen, Dateien mit Ihrem neuen Connector zu übertragen.


Um einen SFTP Connector zu testen


- Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
- Wählen Sie im linken Navigationsbereich Connectors und wählen Sie einen Connector aus.

3. Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Verbindung testen aus.



Das System gibt eine Meldung zurück, in der angegeben wird, ob der Test erfolgreich war oder nicht. Wenn der Test fehlschlägt, gibt das System eine Fehlermeldung aus, die auf dem Grund basiert, warum der Test fehlgeschlagen ist.





Note

Informationen API zum Testen Ihres Connectors finden Sie im [TestConnectionAPI](#)Dokumentation.

Senden und Abrufen von Dateien mithilfe eines SFTP Connectors

SFTPKonnektoren erweitern die Möglichkeiten AWS Transfer Family, mit Remoteservern sowohl in der Cloud als auch vor Ort zu kommunizieren. Sie können Daten, die in Remote-Quellen generiert und gespeichert werden, in Ihre AWS gehosteten Data Warehouses für Analysen, Geschäftsanwendungen, Berichte und Prüfungen integrieren. Um eine Dateiübertragung auf einen SFTP Remoteserver zu initiieren, verwenden Sie [StartFileTransfer](#)APIVorgang, der SFTP Konnektoren verwendet, um die Übertragung durchzuführen. Jede `StartFileTransfer` Anfrage kann 10 verschiedene Pfade enthalten.

Sie können Ihre Dateiübertragungen überwachen, indem Sie Ihre Serverprotokolle überprüfen. Die Connector-Aktivität wird protokolliert, um Streams zu protokollieren `aws/transfer/connector-id`, die beispielsweise das Format von `aws/transfer/c-1234567890abcdef0` haben. Wenn Sie keine Protokolle für Ihren Connector sehen, stellen Sie sicher, dass Sie eine Protokollierungsrolle mit den richtigen Berechtigungen für Ihren Connector angegeben haben.

Einzelheiten zum Erstellen von Konnektoren finden Sie unter [SFTPKonnektoren konfigurieren](#).

Um Dateien mithilfe eines SFTP Connectors zu senden und abzurufen, verwenden Sie den Befehl `start-file-transfer` AWS Command Line Interface (AWS CLI). Sie geben die folgenden

Parameter an, je nachdem, ob Sie Dateien senden (ausgehende Übertragungen) oder Dateien empfangen (eingehende Übertragungen).

- **Ausgehende Übertragungen**
 - `send-file-paths` enthält einen bis zehn Quelldateipfade für Dateien, die auf den SFTP Server des Partners übertragen werden sollen.
 - `remote-directory-path` ist der Remote-Pfad, an den eine Datei auf dem SFTP Server des Kunden gesendet werden soll.
- **Eingehende Übertragungen**
 - `retrieve-file-paths` enthält einen bis zehn Remote-Pfade. Jeder Pfad gibt einen Speicherort für die Übertragung von Dateien vom SFTP Server des Partners auf Ihren Transfer Family Family-Server an.
 - `local-directory-path` ist der Amazon S3 S3-Speicherort (Bucket und optionales Präfix), an dem Ihre Dateien gespeichert sind.

Um Dateien zu senden, geben Sie die `remote-directory-path` Parameter `send-file-paths` und an. Sie können bis zu 10 Dateien für den `send-file-paths` Parameter angeben. Der folgende Beispielbefehl sendet die Dateien `/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file2.txt`, die benannt sind `/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt` und sich im Amazon S3 S3-Speicher befinden, an das `/tmp` Verzeichnis auf dem SFTP Server Ihres Partners. Um diesen Beispielbefehl zu verwenden, ersetzen Sie den `DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET` durch Ihren eigenen Bucket.

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/
file1.txt /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file2.txt \
  --remote-directory-path /tmp --connector-id c-1111AAAA2222BBBB3 --region us-east-2
```

Um Dateien zu empfangen, geben Sie die `local-directory-path` Parameter `retrieve-file-paths` und an. Das folgende Beispiel ruft die Dateien `/my/remote/file1.txt` `/my/remote/file2.txt` auf dem SFTP Server des Partners ab und platziert sie am Amazon S3 S3-Standort `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix`. Um diesen Beispielbefehl zu verwenden, ersetzen Sie den `user input placeholders` durch Ihre eigenen Informationen.

```
aws transfer start-file-transfer --retrieve-file-paths /my/remote/file1.txt /my/
remote/file2.txt \
  --local-directory-path /DOC-EXAMPLE-BUCKET/prefix --connector-id c-2222BBBB3333CCCC4
--region us-east-2
```

In den vorherigen Beispielen wurden absolute Pfade auf dem SFTP Server angegeben. Sie können auch relative Pfade verwenden, d. h. Pfade, die relativ zum Home-Verzeichnis des SFTP Benutzers sind. Wenn der SFTP Benutzer beispielsweise `marymajor` und sein Home-Verzeichnis auf dem SFTP Server `/users/marymajor/`, sendet der folgende Befehl `/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt` an `/users/marymajor/test-connectors/file1.txt`

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/file1.txt \
  --remote-directory-path test-connectors --connector-id c-2222BBBB3333CCCC4 --
region us-east-2
```

SFTPKonnektoren verwalten

In diesem Thema wird beschrieben, wie SFTP Konnektoren angezeigt und aktualisiert werden, und es werden Kontingente aufgeführt, die für SFTP Konnektoren relevant sind.

Themen

- [SFTPKonnektoren aktualisieren](#)
- [SFTPKonnektordetails anzeigen](#)
- [Kontingente für SFTP Konnektoren](#)

SFTPKonnektoren aktualisieren

Um die vorhandenen Parameterwerte für Ihre Konnektoren zu ändern, können Sie den `update-connector` Befehl ausführen. Mit dem folgenden Befehl wird das Geheimnis für den Connector `connector-id` in der Region `region-id` auf aktualisiert `secret-ARN`. Wenn Sie diesen Beispielbefehl verwenden möchten, ersetzen Sie `user input placeholders` durch Ihre Informationen.

```
aws transfer update-connector --sftp-config '{"UserSecretId":"secret-ARN"}' \
  --connector-id connector-id --region region-id
```

SFTPKonnektordetails anzeigen

In der AWS Transfer Family Konsole finden Sie eine Liste mit Details und Eigenschaften für einen SFTP Connector.

Um die Connector-Details anzuzeigen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Connectors aus.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Connector-ID aus, um die Detailseite für den ausgewählten Connector aufzurufen.

Sie können die Eigenschaften des SFTP Connectors ändern, indem Sie auf der Connector-Detailseite auf Bearbeiten klicken.

The screenshot displays the AWS Transfer Family console interface for a specific SFTP connector. The breadcrumb navigation at the top reads "Transfer Family > Connectors > c-[redacted]". The connector name "C-[redacted]" is shown at the top left, with a "Delete" button at the top right.

The main content area is divided into three sections:

- Connector configuration** (with an "Info" link and an "Edit" button):
 - URL:** sftp://[redacted]
 - Access role:** [redacted]-transfer-s3 (with an external link icon)
 - Logging role:** [redacted]-role (with an external link icon)
- SFTP configuration** (with an "Edit" button):
 - Connector credentials:** arn:aws:secretsmanager:us-[redacted] (with an external link icon)
 - Trusted host keys:** 1. SHA256 [redacted]
- Egress IP details** (with an "Info" link):
 - Service managed static IP addresses of this connector:** A list of three IP addresses: 52.[redacted], 3.[redacted], and 54.[redacted]. Each entry has a copy icon to its left.

At the bottom, there is a **Tags (0)** section with a "Manage tags" button. It includes a search bar with a magnifying glass icon and a pagination control showing "< 1 >". Below this is a table header with "Key" and "Value" columns, each with a dropdown arrow.

Note

Sie können viele dieser Informationen abrufen, wenn auch in einem anderen Format, indem Sie den folgenden Befehl AWS Command Line Interface (AWS CLI) ausführen. Wenn Sie diesen Beispielbefehl verwenden möchten, ersetzen Sie *user input placeholders* durch Ihre Informationen.

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

Weitere Informationen finden Sie unter [DescribeConnector](#) in der API Referenz.

Kontingente für SFTP Konnektoren

Die folgenden Kontingente gelten für SFTP Konnektoren. Die Kontingente für AS2 Konnektoren werden unter beschrieben [AS2Kontingente und Beschränkungen](#). Informationen zur Beantragung einer Erhöhung für ein anpassbares Kontingent finden Sie unter [AWS-Service Kontingente](#) im Allgemeine AWS-Referenz.

SFTPKonnektorkontingente

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Anzahl an Testverbindungstransaktionen pro Sekunde (TPS)	1 Anfrage pro Sekunde, pro Konto	Nein
Maximal StartFile Transfer TPS	3 Anfragen pro Sekunde, pro Konto	Ja
Maximale Warteschlangenlänge für ausstehende Dateiübertragungen	1000	Nein
Maximale Dateigröße	50 Gibibyte (GiB)	Nein
Maximale Übertragungszeit pro Datei	6 Stunden	Nein

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Wartezeit für Anfragen pro Datei	6 Stunden	Nein
Mindest AccessRole - oder LoggingRole Sitzungsduer	60 Minuten	Nein
Maximale Anzahl gleichzeitiger Dateiübertragungen	1 gleichzeitige Dateiübertragung pro Anschluss	Nein
Maximale Anzahl von Dateiübertragungsanfragen pro Sekunde pro Konto	3	Ja
Maximale Anzahl von Connectoren pro Konto (SFTP sowohl AS2 Connector als auch Connectoren tragen zu dieser Anzahl bei)	100	Ja
Maximale Bandbreite für Connectoren pro Konto (SFTP sowohl AS2 Connector als auch Connectoren tragen zu diesem Wert bei)	50 MBps	Nein

Für das Speichern der Anmeldeinformationen für SFTP Konnektoren sind mit jedem Secrets Manager Manager-Geheimnis Kontingente verknüpft. Wenn Sie dasselbe Geheimnis verwenden, um mehrere Arten von Schlüsseln für verschiedene Zwecke zu speichern, können Sie auf diese Kontingente stoßen.

- Gesamtlänge eines einzelnen Geheimnisses: 12.000 Zeichen
- Maximale Länge der **Password** Zeichenfolge: 1024 Zeichen
- Maximale Länge der **PrivateKey** Zeichenfolge: 8192 Zeichen
- Maximale Länge der **Username** Zeichenfolge: 100 Zeichen

AWS Transfer Family für AS2

Anwendbarkeitserklärung 2 (AS2) ist eine RFC definierte Spezifikation für die Dateiübertragung, die starke Mechanismen zum Schutz und zur Überprüfung von Nachrichten umfasst. Das AS2 Protokoll ist entscheidend für Workflows mit Compliance-Anforderungen, die darauf beruhen, dass Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen in das Protokoll integriert sind.

Note

AS2for Transfer Family ist [Drummond zertifiziert](#).

Kunden in Branchen wie Einzelhandel, Biowissenschaften, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Versorgungsunternehmen, die in Bezug auf Lieferketten-, Logistik- und Zahlungsabläufe auf AS2 ihre Workflows angewiesen sind, können AWS Transfer Family AS2 Endgeräte nutzen, um sichere Transaktionen mit ihren Geschäftspartnern abzuwickeln. Die Transaktionsdaten sind AWS für die Verarbeitung, Analyse und maschinelles Lernen nativ zugänglich. Diese Daten sind auch für Integrationen mit Systemen zur Unternehmensressourcenplanung (ERP) und Kundenbeziehungsmanagement (CRM) verfügbar, die auf folgenden Systemen ausgeführt werden. AWS Damit AS2 können Kunden ihre business-to-business (B2B-) Transaktionen in großem Umfang durchführen und AWS gleichzeitig die bestehenden Geschäftspartnerintegrationen und die Einhaltung der Vorschriften beibehalten.

Wenn Sie ein Transfer Family Family-Kunde sind und Dateien mit einem Partner austauschen möchten, der über einen konfigurierten AS2 -fähigen Server verfügt, umfasst das Setup die Generierung eines öffentlich-privaten key pair für die Verschlüsselung und eines weiteren zum Signieren und Austauschen der öffentlichen Schlüssel mit dem Partner.

Der Schutz von AS2 Nutzdaten während der Übertragung erfordert in der Regel die Verwendung der kryptografischen Nachrichtensyntax (CMS) und verwendet häufig Verschlüsselung und eine digitale Signatur, um Datenschutz und Peer-Authentifizierung zu gewährleisten. Eine signierte Antwortpayload auf Message Disposition Notice (MDN) dient der Bestätigung (Unwiderlegbarkeit), dass eine Nachricht empfangen und erfolgreich entschlüsselt wurde.

Der Transport dieser CMS Payloads und Antworten erfolgt über. MDN HTTP

 Note

HTTPSAS2Serverendpunkte werden derzeit nicht unterstützt. TLSDie Kündigung liegt derzeit in der Verantwortung des Kunden.


Eine ausführliche step-by-step Anleitung zur Einrichtung einer Applicability Statement 2 (AS2) - Konfiguration finden Sie im Tutorial. [Eine AS2 Konfiguration einrichten](#)

Themen

- [AS2Anwendungsfälle](#)
- [Konfiguration AS2](#)
- [AS2Konnektoren konfigurieren](#)
- [AS2Partner verwalten](#)
- [Senden und Empfangen von AS2 Nachrichten](#)
- [Überwachen der AS2-Nutzung](#)

AS2Anwendungsfälle

Wenn Sie ein AWS Transfer Family Kunde sind, der Dateien mit einem Partner austauschen möchte, der über einen konfigurierten AS2 Server verfügt, besteht der komplexeste Teil der Einrichtung darin, ein öffentlich-privates key pair für die Verschlüsselung und ein weiteres für das Signieren und Austauschen der öffentlichen Schlüssel mit dem Partner zu generieren.



Ziehen Sie die folgenden Varianten für die Verwendung mit AWS Transfer Family in Betracht. AS2

Note

Handelspartner ist der Partner, der mit diesem Partnerprofil verknüpft ist.
Alle Erwähnungen von MDN in der folgenden Tabelle gelten als signiert MDNs.

AS2 Anwendungsfälle

Anwendungsfälle nur für eingehende Nachrichten

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Handelspartner auf einen Transfer Family Family-Server.

Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte aus:

- Erstellen Sie Profile für Ihren Handelspartner und sich selbst.
- Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet.
- Erstellen Sie eine Vereinbarung und fügen Sie sie Ihrem Server hinzu.
- Importieren Sie ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel und fügen Sie es Ihrem Profil hinzu. Importieren Sie dann den öffentlichen Schlüssel zur Verschlüsselung in Ihr Partnerprofil.

5. Nachdem Sie diese Elemente erhalten haben, senden Sie den öffentlichen Schlüssel für Ihr Zertifikat an Ihren Handelspartner.

Jetzt kann Ihr Partner Ihnen verschlüsselte Nachrichten senden und Sie können sie entschlüsseln und in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket speichern.

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Handelspartner auf einen Transfer Family Family-Server und fügen Sie die Signatur hinzu.

In diesem Szenario führen Sie immer noch nur eingehende Übertragungen durch, aber jetzt möchten Sie, dass Ihr Partner die von ihm gesendeten Nachrichten signiert. Importieren Sie in diesem Fall den öffentlichen Signaturschlüssel des Handelspartners (als Signaturzertifikat, das dem Profil Ihres Partners hinzugefügt wurde).

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Handelspartner auf einen Transfer Family Family-Server und fügen Sie das Signieren und Senden einer MDN Antwort hinzu.

In diesem Szenario führen Sie immer noch nur eingehende Übertragungen durch, aber Ihr Handelspartner möchte jetzt nicht nur signierte Payloads empfangen, sondern auch eine signierte MDN Antwort erhalten.

1. Importieren Sie Ihre öffentlichen und privaten Signaturschlüssel (als Signaturzertifikat in Ihr Profil).
2. Senden Sie den öffentlichen Signaturschlüssel an Ihren Handelspartner.

Ausschließlich ausgehende Anwendungsfälle

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Transfer Family Family-Server an einen Handelspartner.

Dieser Fall ähnelt dem Anwendungsfall für eingehende Übertragungen, mit dem Unterschied, dass Sie, anstatt Ihrem AS2 Server eine Vereinbarung hinzuzufügen, einen Connector erstellen. In diesem Fall importieren Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Handelspartners in sein Profil.

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Transfer Family Family-Server an einen Handelspartner und fügen Sie die Signatur hinzu.

Sie führen immer noch nur ausgehende Überweisungen durch, aber jetzt möchte Ihr Handelspartner, dass Sie die Nachricht, die Sie an ihn senden, signieren.

1. Importieren Sie Ihren privaten Signaturschlüssel (als Signaturzertifikat, das Ihrem Profil hinzugefügt wurde).
 2. Senden Sie Ihrem Handelspartner Ihren öffentlichen Schlüssel.
- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten von einem Transfer Family Family-Server an einen Handelspartner, fügen Sie Signaturen hinzu und senden Sie eine MDN Antwort.

Sie führen immer noch nur ausgehende Übertragungen durch, aber jetzt möchten Sie nicht nur signierte Payloads senden, sondern auch eine signierte MDN Antwort von Ihrem Handelspartner erhalten.

1. Ihr Handelspartner sendet Ihnen seinen öffentlichen Signaturschlüssel.
2. Importieren Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Handelspartners (als Signaturzertifikat, das Ihrem Partnerprofil hinzugefügt wurde).

Anwendungsfälle für eingehenden und ausgehenden Datenverkehr

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten in beide Richtungen zwischen einem Transfer Family Family-Server und einem Handelspartner.

Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte aus:

1. Erstellen Sie Profile für Ihren Handelspartner und sich selbst.
2. Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet.
3. Erstellen Sie eine Vereinbarung und fügen Sie sie Ihrem Server hinzu.
4. Erstellen Sie einen Konnektor.
5. Importieren Sie ein Zertifikat mit einem privaten Schlüssel und fügen Sie es Ihrem Profil hinzu. Importieren Sie dann den öffentlichen Schlüssel zur Verschlüsselung in Ihr Partnerprofil.
6. Erhalten Sie einen öffentlichen Schlüssel von Ihrem Handelspartner und fügen Sie ihn zur Verschlüsselung zu seinem Profil hinzu.
7. Nachdem Sie diese Artikel erhalten haben, senden Sie den öffentlichen Schlüssel für Ihr Zertifikat an Ihren Handelspartner.

Jetzt können Sie und Ihr Handelspartner verschlüsselte Nachrichten austauschen, und Sie können sie beide entschlüsseln. Sie können die Nachrichten, die Sie erhalten, in Ihrem Amazon S3 S3-Bucket speichern, und Ihr Partner kann die Nachrichten, die Sie an ihn senden, entschlüsseln und speichern.

- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten in beide Richtungen zwischen einem Transfer Family Family-Server und einem Handelspartner und fügen Sie die Signatur hinzu.

Jetzt möchten Sie und Ihr Partner signierte Nachrichten.

1. Importieren Sie Ihren privaten Signaturschlüssel (als Signaturzertifikat, das Ihrem Profil hinzugefügt wurde).
 2. Senden Sie Ihrem Handelspartner Ihren öffentlichen Schlüssel.
 3. Importieren Sie den öffentlichen Signaturschlüssel Ihres Handelspartners und fügen Sie ihn seinem Profil hinzu.
- Übertragen Sie verschlüsselte AS2 Nachrichten in beide Richtungen zwischen einem Transfer Family Family-Server und einem Handelspartner, fügen Sie die Signatur hinzu und senden Sie eine MDN Antwort.

Jetzt möchten Sie signierte Payloads austauschen, und sowohl Sie als auch Ihr Handelspartner möchten MDN Antworten.

1. Ihr Handelspartner sendet Ihnen seinen öffentlichen Signaturschlüssel.
2. Importieren Sie den öffentlichen Schlüssel Ihres Handelspartners (als Signaturzertifikat in Ihr Partnerprofil).
3. Senden Sie Ihren öffentlichen Schlüssel an Ihren Handelspartner.


Konfiguration AS2

Um einen AS2 -fähigen Server zu erstellen, müssen Sie außerdem die folgenden Komponenten angeben:

- **Abkommen** — Bilaterale Handelspartnerabkommen oder Partnerschaften definieren die Beziehung zwischen den beiden Parteien, die Nachrichten (Dateien) austauschen. Um eine Vereinbarung zu definieren, kombiniert Transfer Family Server-, lokale Profil-, Partnerprofil- und Zertifikatsinformationen. Transfer Family AS2 — Inbound-Prozesse verwenden Vereinbarungen.
- **Zertifikate** — Zertifikate mit öffentlichem Schlüssel (X.509) werden in der AS2 Kommunikation zur Verschlüsselung und Überprüfung von Nachrichten verwendet. Zertifikate werden auch für Connector-Endpunkte verwendet.
- **Lokale Profile und Partnerprofile** — Ein lokales Profil definiert die lokale (AS2-aktivierte Transfer Family Family-Server) Organisation oder „Partei“. In ähnlicher Weise definiert ein Partnerprofil die Remote-Partnerorganisation außerhalb von Transfer Family.

Dies ist zwar nicht für alle Server mit AS2 aktivierter Option erforderlich, für ausgehende Übertragungen benötigen Sie jedoch einen Connector. Ein Connector erfasst die Parameter für eine ausgehende Verbindung. Der Connector ist erforderlich, um Dateien an einen externen Server eines Kunden zu senden, der kein AWS Server ist.

Das folgende Diagramm zeigt die Beziehung zwischen den AS2 Objekten, die an den eingehenden und ausgehenden Prozessen beteiligt sind.



Eine end-to-end AS2 Beispielkonfiguration finden Sie unter. [Eine AS2 Konfiguration einrichten](#)

Themen

- [Erstellen Sie einen AS2 Server mit der Transfer Family Family-Konsole](#)
- [Verwenden Sie eine Vorlage, um einen AS2 Demo-Transfer-Family-Stack zu erstellen](#)
- [AS2Konfigurationen und Limits](#)
- [AS2Funktionen und Fähigkeiten](#)

Erstellen Sie einen AS2 Server mit der Transfer Family Family-Konsole

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mithilfe der Transfer Family Family-Konsole einen AS2 -fähigen Server erstellen. Wenn Sie AWS CLI stattdessen den verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Schritt 2: Erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server, der das AS2 Protokoll verwendet”](#).

So erstellen Sie einen AS2 -fähigen Server

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann Server erstellen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite „Protokolle auswählen“ die Option AS2(Applicability Statement 2) und dann Weiter aus.

Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- ☐ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- ☒ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- ☐ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- ☐ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

[Cancel](#) [Next](#)

- Wählen Sie auf der Seite „Identitätsanbieter auswählen“ die Option Weiter aus.

Note

Für können Sie keinen Identitätsanbieter auswählen AS2, da die Standardauthentifizierung für das AS2 Protokoll nicht unterstützt wird. Stattdessen steuern Sie den Zugriff über Sicherheitsgruppen der virtuellen privaten Cloud (VPC).

- Gehen Sie auf der Seite „Endpunkt auswählen“ wie folgt vor:

Choose an endpoint

Endpoint configuration [Info](#)

Endpoint type
Select whether the endpoint will be publicly accessible or hosted inside your VPC

☐ Publicly accessible
Accessible over the internet

☒ VPC hosted [Info](#)
Access controlled using Security Groups

Access [Info](#)

☒ Internal

☐ Internet Facing

VPC
Select a VPC ID



[Create a VPC](#) 

FIPS Enabled
Select whether the endpoint should comply with Federal Information Processing Standards (FIPS)

☐ FIPS Enabled endpoint

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

- a. Wählen Sie als Endpunkttyp die Option VPCGehostet, um den Endpunkt Ihres Servers zu hosten. Informationen zur Einrichtung Ihres VPC -gehosteten Endpunkts finden Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).

 Note

Öffentlich zugängliche Endpunkte werden für das AS2 Protokoll nicht unterstützt. Um Ihren VPC Endpunkt über das Internet zugänglich zu machen, wählen Sie Internet Facing unter Access und geben Sie dann Ihre Elastic IP-Adressen ein.

- b. Wählen Sie für Access eine der folgenden Optionen:

- Intern — Wählen Sie diese Option, um den Zugriff innerhalb Ihrer VPC und Ihrer VPC verbundenen Umgebungen zu ermöglichen, z. B. in einem lokalen Rechenzentrum über AWS Direct Connect oder. VPN
- Internetanschluss — Wählen Sie diese Option, um den Zugriff über das Internet und innerhalb Ihrer VPC und mit dem Internet VPC verbundenen Umgebungen zu ermöglichen, z. B. in einem lokalen Rechenzentrum über oder. AWS Direct Connect VPN

Wenn Sie sich für Internet Facing entscheiden, geben Sie Ihre Elastic IP-Adressen ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

- c. Wählen Sie für VPCentweder eine vorhandene aus VPC oder wählen Sie Erstellen VPC, um eine neue zu erstellenVPC.
- d. Lassen Sie bei FIPSFIPSAktiviert das Kontrollkästchen Enabled Endpoint deaktiviert.

 Note

FIPS-aktivierte Endpunkte werden für das AS2 Protokoll nicht unterstützt.

- e. Wählen Sie Weiter.
6. Wählen Sie auf der Seite „Domain auswählen“ Amazon S3 aus, um Ihre Dateien mithilfe des ausgewählten Protokolls als Objekte zu speichern und darauf zuzugreifen.

Wählen Sie Weiter.

7. Wählen Sie auf der Seite Zusätzliche Details konfigurieren die Einstellungen aus, die Sie benötigen.

 Note

Wenn Sie zusammen mit anderen Protokollen konfigurierenAS2, gelten alle zusätzlichen Detailsinstellungen. Für das AS2 Protokoll gelten jedoch nur die Einstellungen in den Abschnitten CloudWatch Protokollierung und Tags.

Auch wenn die Einrichtung einer CloudWatch Protokollierungsrolle optional ist, empfehlen wir dringend, sie so einzurichten, dass Sie den Status Ihrer Nachrichten einsehen und Konfigurationsprobleme beheben können.

8. Überprüfen Sie auf der Seite Überprüfen und erstellen Ihre Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.

- Wenn Sie eine Ihrer Einstellungen bearbeiten möchten, wählen Sie neben dem Schritt, den Sie ändern möchten, die Option Bearbeiten aus.

Note

Wenn Sie einen Schritt bearbeiten, empfehlen wir Ihnen, jeden Schritt nach dem Schritt, den Sie bearbeiten möchten, zu überprüfen.

- Wenn Sie keine Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Server erstellen, um Ihren Server zu erstellen. Sie gelangen zur Seite Servers (Server) (siehe unten), auf der der neue Server aufgelistet ist.

Servers (1)								Actions ▼	Add user	Create server
							< 1 >			
☐	Hostname ▲	Server ID ▼	State ▼	Service managed users ▼	Endpoint type ▼	Domain ▼				
☐	-	s-	Starting	-	VPC	Amazon S3				

Es kann mehrere Minuten dauern, bis sich der Status Ihres neuen Servers auf Online ändert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Server Dateioperationen für die Benutzer ausführen.

Verwenden Sie eine Vorlage, um einen AS2 Demo-Transfer-Family-Stack zu erstellen

Wir stellen eine eigenständige AWS CloudFormation Vorlage zur Verfügung, mit der Sie schnell einen Transfer Family Family-Server mit AS2 aktivierter Funktionalität erstellen können. Die Vorlage konfiguriert den Server mit einem öffentlichen VPC Amazon-Endpunkt, Zertifikaten, lokalen Profilen und Partnerprofilen, einer Vereinbarung und einem Connector.

Bevor Sie diese Vorlage verwenden, sollten Sie Folgendes beachten:

- Wenn Sie anhand dieser Vorlage einen Stack erstellen, werden Ihnen die verwendeten AWS Ressourcen in Rechnung gestellt.
- Die Vorlage erstellt mehrere Zertifikate und platziert sie AWS Secrets Manager, um sie sicher zu speichern. Sie können diese Zertifikate aus Secrets Manager löschen, wenn Sie möchten, da Ihnen die Nutzung dieses Dienstes in Rechnung gestellt wird. Durch das Löschen dieser Zertifikate in Secrets Manager werden sie nicht vom Transfer Family Family-Server gelöscht. Daher wird die Funktionalität des Demo-Stacks nicht beeinträchtigt. Für Zertifikate, die Sie mit einem AS2

Produktionsserver verwenden möchten, möchten Sie jedoch möglicherweise Secrets Manager verwenden, um Ihre gespeicherten Zertifikate zu verwalten und regelmäßig zu rotieren.

- Wir empfehlen, die Vorlage nur als Grundlage und hauptsächlich zu Demonstrationszwecken zu verwenden. Wenn Sie diesen Demo-Stack in der Produktion verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen, den YAML Code der Vorlage zu ändern, um einen robusteren Stack zu erstellen. Erstellen Sie beispielsweise Zertifikate auf Produktionsebene und erstellen Sie eine AWS Lambda Funktion, die Sie in der Produktion verwenden können.

So erstellen Sie einen Transfer Family Family-Server mit AS2 aktivierter Aktivierung aus einer Vorlage CloudFormation

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Stack aus.
3. Wählen Sie Create stack (Stack erstellen) und dann With new resources (standard) (Mit neuen Ressourcen (Standard)).
4. Wählen Sie im Abschnitt Voraussetzung — Vorlage vorbereiten die Option Vorlage ist bereit aus.
5. Kopieren Sie diesen Link, die [AS2Demo-Vorlage](#), und fügen Sie ihn in das Amazon S3 URL S3-Feld ein.
6. Wählen Sie Weiter.
7. Geben Sie auf der Seite „Stack-Details angeben“ Ihrem Stack einen Namen und geben Sie dann die folgenden Parameter an:
 - Geben Sie unter AS2Werte für Lokale AS2 ID und AS2Partner-ID ein, oder akzeptieren Sie die Standardwerte `local` und `partner`.
 - Geben Sie unter Netzwerk einen Wert für die CIDREingangs-IP der Sicherheitsgruppe ein, oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung. `0.0.0.0/0`

 Note

Dieser Wert im CIDR Format gibt an, welche IP-Adressen für eingehenden Datenverkehr zum AS2 Server zulässig sind. Der Standardwert, `0.0.0.0/0`, erlaubt alle IP-Adressen.

- Geben Sie unter Allgemein einen Wert für das Präfix ein, oder akzeptieren Sie den Standardwert `transfer-as2`. Dieses Präfix steht vor allen Ressourcennamen, die vom Stack

erstellt werden. Wenn Sie beispielsweise das Standardpräfix verwenden, wird Ihr Amazon S3 S3-Bucket benannt `transfer-as2-TransferS3BucketName`.

8. Wählen Sie Weiter. Wählen Sie auf der Seite „Stack-Optionen konfigurieren“ erneut Weiter aus.
9. Überprüfen Sie die Details für den Stack, den Sie gerade erstellen, und wählen Sie dann Stapel erstellen aus.

 Note

Unten auf der Seite müssen Sie unter Funktionen angeben, dass AWS CloudFormation möglicherweise Ressourcen erstellt AWS Identity and Access Management (IAM) werden.

Nachdem der Stack erstellt wurde, können Sie mithilfe von AWS Command Line Interface (AWS CLI) eine AS2 Testnachricht vom Partnerserver an Ihren lokalen Transfer Family Family-Server senden. Ein AWS CLI Beispielfehl zum Senden einer Testnachricht wird zusammen mit allen anderen Ressourcen im Stack erstellt.

Um diesen Beispielfehl zu verwenden, gehen Sie zur Registerkarte Outputs Ihres Stacks und kopieren Sie den `TransferExampleAs2Command`. Sie können den Befehl dann mit dem AWS CLI ausführen. Falls Sie das noch nicht installiert haben AWS CLI, finden Sie weitere Informationen unter [Installieren oder Aktualisieren der neuesten Version von AWS CLI](#) im AWS Command Line Interface Benutzerhandbuch.

Der Beispielfehl hat das folgende Format:

```
aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt && aws transfer
start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId --send-
file-paths /TransferS3BucketName/test.txt
```

 Note

Ihre Version dieses Befehls enthält die tatsächlichen Werte für die *TransferConnectorId* Ressourcen *TransferS3BucketName* und in Ihrem Stack.

Dieser Beispielfehl besteht aus zwei separaten Befehlen, die mithilfe der `&&` Zeichenfolge miteinander verkettet sind.

Der erste Befehl erstellt eine neue, leere Textdatei in Ihrem Bucket:

```
aws s3api put-object --bucket TransferS3BucketName --key test.txt
```

Dann verwendet der zweite Befehl den Connector, um die Datei vom Partnerprofil an das lokale Profil zu senden. Auf dem Transfer Family Family-Server wurde eine Vereinbarung eingerichtet, die es dem lokalen Profil ermöglicht, Nachrichten vom Partnerprofil anzunehmen.

```
aws transfer start-file-transfer --region aws-region --connector-id TransferConnectorId  
--send-file-paths /TransferS3BucketName/test.txt
```

Nachdem Sie den Befehl ausgeführt haben, können Sie zu Ihrem Amazon S3 S3-Bucket (*TransferS3BucketName*) wechseln und den Inhalt anzeigen. Wenn der Befehl erfolgreich ist, sollten Sie die folgenden Objekte in Ihrem Bucket sehen:

- `processed/`— Dieser Ordner enthält eine JSON Datei, die die übertragene Datei und die MDN Antwort beschreibt.
- `processing/`— Dieser Ordner enthält vorübergehend Dateien, während sie verarbeitet werden. Nach Abschluss einer Übertragung sollte dieser Ordner jedoch leer sein.
- *server-id*/— Dieser Ordner ist nach Ihrer Transfer Family Family-Server-ID benannt. Er enthält `from-partner` (dieser Ordner wird dynamisch benannt, basierend auf der AS2 ID des Partners), was wiederum `failed/processed/`, und `processing/` Ordner enthält. Der *server-id*/`from-partner`/`processed/` Ordner enthält eine Kopie der übertragenen Textdatei und der entsprechenden JSON MDN AND-Dateien.
- `test.txt`— Dieses Objekt ist die (leere) Datei, die übertragen wurde.

AS2Konfigurationen und Limits

In diesem Thema werden die unterstützten Konfigurationen, Funktionen und Funktionen für Übertragungen beschrieben, die das Applicability Statement 2 (AS2) -Protokoll verwenden, einschließlich der akzeptierten Chiffren und Digests. In diesem Abschnitt werden auch die Beschränkungen und bekannten Probleme bei Übertragungen beschrieben. AS2

Themen

- [AS2unterstützte Konfigurationen](#)
- [AS2Kontingente und Beschränkungen](#)

AS2unterstützte Konfigurationen

Signieren, Verschlüsseln, Komprimieren, MDN

Sowohl für eingehende als auch für ausgehende Übertragungen sind die folgenden Elemente entweder erforderlich oder optional:

- Verschlüsselung — Erforderlich (für den HTTP Transport, die einzige Transportmethode, die derzeit unterstützt wird). Unverschlüsselte Nachrichten werden nur akzeptiert, wenn sie von einem TLS -terminierenden Proxy wie einem Application Load Balancer (ALB) weitergeleitet werden und der X-Forwarded-Proto: https Header vorhanden ist.
- Signieren — optional
- Komprimierung — Optional (der einzige derzeit unterstützte Komprimierungsalgorithmus istZLIB)
- Hinweis zur Disposition von Nachrichten (MDN) — Optional

Chiffren

Die folgenden Verschlüsselungen werden sowohl für eingehende als auch für ausgehende Übertragungen unterstützt:

- AES128_CBC
- AES192_CBC
- AES256_CBC
- 3 DES (nur aus Gründen der Abwärtskompatibilität)

Zusammenfassungen

Die folgenden Digests werden unterstützt:

- Eingehendes Signieren und MDN —SHA1,,, SHA256 SHA384 SHA512
- Ausgehendes Signieren und MDN —SHA1,, SHA256 SHA384 SHA512

MDN

Für MDN Antworten werden bestimmte Typen wie folgt unterstützt:

- Eingehende Übertragungen — Synchron und asynchron

- Ausgehende Übertragungen — Nur synchron
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) (E-MailMDN) — Wird nicht unterstützt

Transporte

- Eingehende Übertragungen — HTTP ist der einzige derzeit unterstützte Transport, und Sie müssen ihn explizit angeben.

Note

Wenn Sie es HTTPS für eingehende Übertragungen verwenden müssen, können Sie es TLS auf einem Application Load Balancer oder einem Network Load Balancer beenden. Dies wird unter beschrieben. [Empfangen Sie AS2 Nachrichten über HTTPS](#)

- Ausgehende Übertragungen — Wenn Sie einen angeben HTTPURL, müssen Sie auch einen Verschlüsselungsalgorithmus angeben. Wenn Sie einen angeben HTTPSURL, haben Sie die Möglichkeit, diesen NONE für Ihren Verschlüsselungsalgorithmus anzugeben.

AS2Kontingente und Beschränkungen

In diesem Abschnitt werden Kontingente und Beschränkungen für beschrieben AS2

Themen

- [AS2Kontingente](#)
- [Kontingente für den Umgang mit Geheimnissen](#)
- [Bekannte Beschränkungen](#)

AS2Kontingente

Die folgenden Kontingente gelten für AS2 Dateiübertragungen. Informationen zur Beantragung einer Erhöhung für ein anpassbares Kontingent finden Sie unter [AWS-Service Kontingente](#) im Allgemeine AWS-Referenz.

AS2Kontingente

Name	Standard	Anpassbar
Eingehende AS2 Anfragen pro Server	25 pro Sekunde	Nein
Eingehende AS2 Anfragen werden pro Server bearbeitet	100	Nein
Maximale Anzahl von Dateien pro Dateiübertragungsanforderung	10	Nein
Pro Connector werden ausgehende AS2 Anfragen bearbeitet	100	Nein
Maximale Dateigröße (komprimiert oder unkomprimiert)	50 MiB	Ja
Timeout bei Inaktivität	350 Sekunden	Nein
Maximale Anzahl von Partnerprofilen pro Konto	1000 (bis zu 10 Zertifikate pro Partnerprofil: nicht einstellbar)	Ja
Maximale Anzahl der Zertifikate pro Konto	1000	Ja
Maximale Anzahl von Dateiübertragungsanfragen pro Sekunde pro Konto	3	Ja
Maximale Anzahl von Connectoren pro Konto (SFTP sowohl AS2 Connector als auch Connectoren tragen zu dieser Anzahl bei)	100	Ja

Name	Standard	Anpassbar
Maximale Bandbreite für Connectoren pro Konto (SFTP sowohl AS2 Connectoren als auch Connectoren tragen zu diesem Wert bei)	50 MBps	Nein
Maximale Anzahl der Vereinbarungen pro Server	100	Ja

Kontingente für den Umgang mit Geheimnissen

AWS Transfer Family ruft im Namen von AS2 Kunden AWS Secrets Manager an, die die Standardauthentifizierung verwenden. Zusätzlich ruft Secrets Manager auf AWS KMS.

Note

Diese Kontingente sind nicht spezifisch für Ihre Verwendung von Geheimnissen für Transfer Family: Sie werden von allen Diensten in Ihrem Konto gemeinsam genutzt AWS-Konto.

Für Secrets Manager `GetSecretValue` gilt das Kontingent Kombinierte Rate von `DescribeSecret` und `GetSecretValue` API Anfragen, wie unter [AWS Secrets Manager Kontingente](#) beschrieben.

Secrets Manager **GetSecretValue**

Name	Wert	Beschreibung
Kombinierte Rate von <code>DescribeSecret</code> und <code>GetSecretValue</code> API Anfragen	Jede unterstützte Region: 10 000 pro Sekunde	Die maximale Anzahl an Transaktionen pro Sekunde für <code>DescribeSecret</code> und <code>GetSecretValue</code> API Anfragen zusammen.

Für gelten AWS KMS die folgenden Kontingente für `Decrypt`. Einzelheiten finden Sie unter [Kontingente für jeden AWS KMS API Vorgang anfordern](#)

AWS KMS **Decrypt**

Kontingentsname	Standardwert (Anforderungen pro Sekunde)
Anforderungsrate für kryptografische Operationen (symmetrisch)	Diese gemeinsamen Kontingente hängen vom AWS-Region und vom Typ des in der Anfrage verwendeten AWS KMS Schlüssels ab. Jedes Kontingent wird separat berechnet. • 5 500 (freigegeben) • 10 000 (gemeinsam) in den folgenden Regionen: • USA Ost (Ohio), us-east-2 • Asien-Pazifik (Singapur), ap-southeast-1 • Asien-Pazifik (Sydney), ap-southeast-2 • Asien-Pazifik (Tokio), ap-northeast-1 • Europa (Frankfurt) eu-central-1 • Europa (London) eu-west-2 • 50 000 (gemeinsam) in den folgenden Regionen: • USA Ost (Nord-Virginia), us-east-1 • USA West (Oregon), us-west-2 • Europa (Irland), eu-west-1
Anforderungskontingente für benutzerdefinierte Schlüsselspeicher  Note Dieses Kontingent gilt nur, wenn Sie einen externen Schlüsselspeicher verwenden.	Kontingente für benutzerdefinierte Schlüssel speicher-Anfragen werden für jeden benutzerdefinierten Schlüsselspeicher separat berechnet. • 1.800 (gemeinsam genutzt) für jeden AWS CloudHSM Schlüsselspeicher • 1 800 (freigegeben) für jeden externen Schlüsselspeicher.

Bekannte Beschränkungen

- Serverseitiges TCP Keep-Alive wird nicht unterstützt. Die Verbindung wird nach 350 Sekunden Inaktivität unterbrochen, es sei denn, der Client sendet Keep-Alive-Pakete.
- Damit eine aktive Vereinbarung vom Service akzeptiert wird und in den CloudWatch Amazon-Protokollen erscheint, müssen Nachrichten gültige AS2 Kopfzeilen enthalten.
- [Der Server, der Nachrichten von AWS Transfer Family für empfängt, AS2 muss das Schutzattribut des Algorithmus Cryptographic Message Syntax \(CMS\) zur Überprüfung von Nachrichtensignaturen unterstützen, wie in 6211 definiert. RFC](#) Dieses Attribut wird in einigen älteren IBM Sterling-Produkten nicht unterstützt.
- Doppelte Nachrichten IDs führen zu einer verarbeiteten Nachricht (Warnung: Doppeltes Dokument).
- Die Schlüssellänge für AS2 Zertifikate muss mindestens 2048 Bit und höchstens 4096 Bit betragen.
- Beim Senden von AS2 Nachrichten oder asynchron MDNs an den HTTPS Endpunkt eines Handelspartners MDNs müssen die Nachrichten ein gültiges SSL Zertifikat verwenden, das von einer öffentlich vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurde. Selbstsignierte Zertifikate werden derzeit nicht unterstützt.
- Der Endpunkt muss das Protokoll der TLS Version 1.2 und einen kryptografischen Algorithmus unterstützen, der gemäß der Sicherheitsrichtlinie zulässig ist (wie unter beschrieben). [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#)
- Mutual TLS (mTLS) wird derzeit nicht unterstützt.
- Nachrichten über mehrere Anlagen und den Austausch von Zertifikaten (CEM) aus AS2 Version 1.2 werden derzeit nicht unterstützt.
- Die Standardauthentifizierung wird derzeit nur für ausgehende Nachrichten unterstützt.

AS2Funktionen und Fähigkeiten

In den folgenden Tabellen sind die Funktionen und Fähigkeiten aufgeführt, die für Transfer Family Family-Ressourcen verfügbar sind, die verwendenAS2.

AS2Funktionen

Transfer Family bietet die folgenden Funktionen fürAS2.

Funktion	Unterstützt von AWS Transfer Family
Drummond-Zertifizierung	Ja
AWS CloudFormation Unterstützung	Ja
CloudWatchAmazon-Metriken	Ja
SHA-2 kryptografische Algorithmen	Ja
Support für Amazon S3	Ja
Support für Amazon EFS	Nein
Geplante Nachrichten	Ja ¹
AWS Transfer Family Verwaltete Workflows	Nein
Nachrichtenübermittlung zum Austausch von Zertifikaten (CEM)	Nein
Gegenseitig TLS (mTLS)	Nein

1. Ausgehende geplante Nachrichten sind [über AWS Lambda Planungsfunktionen](#) von Amazon verfügbar EventBridge

AS2Funktionen zum Senden und Empfangen

Die folgende Tabelle enthält eine Liste der AWS Transfer Family AS2 Sende- und Empfangsfunktionen.

Funktion	Eingehend: Empfangen mit dem Server	Ausgehend: Senden mit Connector
TLSVerschlüsselter Transport () HTTPS	Ja (¹)	Ja
Kein TLS Transport (HTTP)	Ja	Ja (²)
Synchron MDN	Ja	Ja

Funktion	Eingehend: Empfangen mit dem Server	Ausgehend: Senden mit Connector
Nachrichtenkompprimierung	Ja	Ja
Asynchron MDN	Ja	Nein
Statische IP-Adresse	Ja	Ja
Bringen Sie Ihre eigene IP-Adresse mit	Ja	Nein
Mehrere Dateianhänge	Nein	Nein
Standardauthentifizierung	Nein	Ja
AS2Starten Sie neu	Nicht zutreffend	Nein
Benutzerdefinierter Betreff pro Nachricht	Nicht zutreffend	Nein

1. Eingehender TLS verschlüsselter Transport mit Network Load Balancer verfügbar () NLB
2. Ausgehender TLS Nichttransport ist nur verfügbar, wenn die Verschlüsselung aktiviert ist

AS2Konnektoren konfigurieren

Der Zweck eines Connectors besteht darin, eine Beziehung zwischen Handelspartnern für ausgehende Übertragungen herzustellen, indem AS2 Dateien von einem Transfer Family Family-Server an ein externes, partnereigenes Ziel gesendet werden. Für den Connector geben Sie die lokale Partei, den Remote-Partner und deren Zertifikate an (indem Sie lokale Profile und Partnerprofile erstellen). Sobald Sie einen Konnektor eingerichtet haben, können Sie Informationen an Ihre Handelspartner übertragen.

Note

Die von einem Handelspartner empfangene Nachrichtengröße entspricht nicht der Objektgröße in Amazon S3. Diese Diskrepanz ist darauf zurückzuführen, dass die AS2 Nachricht die Datei vor dem Senden in einen Umschlag verpackt. Daher kann sich die

Dateigröße erhöhen, auch wenn die Datei komprimiert gesendet wird. Stellen Sie daher sicher, dass die maximale Dateigröße des Handelspartners größer ist als die Größe der Datei, die Sie senden.

Konnektoren zur Anwendbarkeitserklärung 2 (AS2) stellen eine Beziehung zwischen Handelspartnern für ausgehende Übertragungen her. Weitere Informationen zu AS2 Konnektoren finden Sie unter [AS2Konnektoren konfigurieren](#).

[AS2Konnektoren konfigurieren](#)

Erstellen Sie einen AS2 Konnektor

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mithilfe der AWS Transfer Family Konsole AS2 Konnektoren erstellen. Wenn Sie AWS CLI stattdessen verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Schritt 6: Stellen Sie eine Verbindung zwischen Ihnen und Ihrem Partner her”](#).

Um einen AS2 Konnektor zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Connectors und dann Connector erstellen aus.
3. Geben Sie im Abschnitt Connector-Konfiguration die folgenden Informationen an:
 - URL— Geben Sie den URL für ausgehende Verbindungen ein.
 - Zugriffsrolle — Wählen Sie den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu IAM verwendenden Rolle AWS Identity and Access Management () aus. Stellen Sie sicher, dass diese Rolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der StartFileTransfer Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis der Dateien bietet, die Sie mit versenden möchtenStartFileTransfer.

Note

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für den geheimen Schlüssel. Wenn das Geheimnis mithilfe eines vom Kunden verwalteten Schlüssels anstelle von Von AWS verwalteter Schlüssel PIN verschlüsselt wird AWS Secrets Manager, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel. Wenn Sie Ihr Geheimnis mit dem Präfix benennen `aws/transfer/`, können Sie

die erforderliche Berechtigung mit einem Platzhalterzeichen (*) hinzufügen, wie im [Beispiel für eine Berechtigung zum Erstellen von Geheimnissen](#) gezeigt.

- Rolle für die Protokollierung (optional) — Wählen Sie die IAM Rolle aus, die der Connector verwenden soll, um Ereignisse in Ihre CloudWatch Logs zu übertragen.
4. Wählen Sie im AS2Konfigurationsbereich die lokalen Profile und Partnerprofile, die Verschlüsselungs- und Signierungsalgorithmen aus und legen Sie fest, ob die übertragenen Informationen komprimiert werden sollen. Beachten Sie Folgendes:
- Wählen Sie für den Verschlüsselungsalgorithmus nur, DES_EDE3_CBC wenn Sie einen Legacy-Client unterstützen müssen, der ihn benötigt, da es sich um einen schwachen Verschlüsselungsalgorithmus handelt.
 - Der Betreff wird als subject HTTP Header-Attribut in AS2 Nachrichten verwendet, die mit dem Connector gesendet werden.
 - Wenn Sie einen Connector ohne Verschlüsselungsalgorithmus erstellen möchten, müssen Sie dies HTTPS als Protokoll angeben.
5. Geben Sie im Abschnitt MDNKonfiguration die folgenden Informationen an:
- Anfrage MDN — Sie haben die Möglichkeit, von Ihrem Handelspartner zu verlangen, dass er Ihnen eine Nachricht sendet, MDN nachdem er Ihre Nachricht erfolgreich erhalten hatAS2.
 - Signiert MDN — Sie haben die Möglichkeit, zu verlangen, dass diese unterschrieben MDNs wird. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Anfrage ausgewählt habenMDN.
6. Geben Sie im Abschnitt Standardauthentifizierung die folgenden Informationen an.
- Um Anmeldeinformationen zusammen mit ausgehenden Nachrichten zu senden, wählen Sie Standardauthentifizierung aktivieren aus. Wenn Sie keine Anmeldeinformationen zusammen mit ausgehenden Nachrichten senden möchten, lassen Sie die Option Standardauthentifizierung aktivieren deaktiviert.
 - Wenn Sie die Authentifizierung verwenden, wählen oder erstellen Sie ein Geheimnis.
 - Um ein neues Geheimnis zu erstellen, wählen Sie Neues Geheimnis erstellen und geben Sie dann einen Benutzernamen und ein Passwort ein. Diese Anmeldeinformationen müssen mit dem Benutzer übereinstimmen, der eine Verbindung zum Endpunkt des Partners herstellt.

Basic authentication [Info](#)

☒ **Enable Basic authentication - optional**
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.

Basic authentication credentials [Info](#)
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.

☒ **Create a new secret**

☐ **Choose an existing secret**

Username

Password

 Update the access role associated with your connector to provide AWS Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

- Um ein vorhandenes Geheimnis zu verwenden, wählen Sie „Bestehendes Geheimnis auswählen“ und wählen Sie dann ein Geheimnis aus dem Dropdownmenü aus. Einzelheiten zur Erstellung eines korrekt formatierten Secrets in Secrets Manager finden Sie unter [Aktivieren Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Konnektoren](#).

[illegible]

- Nachdem Sie alle Ihre Einstellungen bestätigt haben, wählen Sie **Connector erstellen**, um den Connector zu erstellen.

Die Seite Connectors wird angezeigt, auf der die ID Ihres neuen Connectors zur Liste hinzugefügt wurde. Einzelheiten zu Ihren Konnektoren finden Sie unter [AS2Konnektordetails anzeigen](#).

AS2Konnektoralgorithmen

Wenn Sie einen AS2 Connector erstellen, werden die folgenden Sicherheitsalgorithmen an den Connector angehängt.

Typ	Algorithmus
TLSCiffre	TLS_ _ ECDHE _ ECDSA _128_ WITH _ AES GCM SHA256

Typ	Algorithmus
	TLS_ _ ECDHE _ RSA _ WITH _128_ AES GCM SHA256
	TLS_ _ ECDHE _ ECDSA _ WITH _128_ AES CBC SHA256
	TLS_ _ ECDHE _ RSA _ WITH _128_ AES CBC SHA256
	TLS_ _ _ ECDHE _ ECDSA _256_ WITH _ AES GCM SHA384
	TLS_ _ _ ECDHE _ RSA _256_ WITH _ AES GCM SHA384
	TLS_ _ _ ECDHE _ ECDSA _256_ WITH _ AES CBC SHA384
	TLS_ _ _ ECDHE _ RSA _256_ WITH _ AES CBC SHA384

Standardauthentifizierung für Konnektoren AS2

Wenn Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen oder aktualisieren, der das AS2 Protokoll verwendet, können Sie die Standardauthentifizierung für ausgehende Nachrichten hinzufügen. Dazu fügen Sie einem Connector Authentifizierungsinformationen hinzu.


Note

Die Standardauthentifizierung ist nur verfügbar, wenn HTTPS Sie

Um die Authentifizierung für Ihren Connector zu verwenden, wählen Sie im Abschnitt Standardauthentifizierung die Option Standardauthentifizierung aktivieren aus. Nachdem Sie die Standardauthentifizierung aktiviert haben, können Sie wählen, ob Sie ein neues Geheimnis erstellen oder ein vorhandenes verwenden möchten. In beiden Fällen werden die Anmeldeinformationen im Secret zusammen mit ausgehenden Nachrichten gesendet, die diesen Connector verwenden. Die

Anmeldeinformationen müssen mit dem Benutzer übereinstimmen, der versucht, eine Verbindung zum Remote-Endpunkt des Handelspartners herzustellen.

Der folgende Screenshot zeigt, wie „Standardauthentifizierung aktivieren“ und „Neuen geheimen Schlüssel erstellen“ ausgewählt sind. Nachdem Sie diese Optionen getroffen haben, können Sie einen Benutzernamen und ein Passwort für das Geheimnis eingeben.



Basic authentication [Info](#)

☒ **Enable Basic authentication - optional**
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.

Basic authentication credentials [Info](#)
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.

☒ Create a new secret
☐ Choose an existing secret

Username

Password

i Update the access role associated with your connector to provide AWS Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

Der folgende Screenshot zeigt, wie „Standardauthentifizierung aktivieren“ und „Vorhandenes Geheimnis auswählen“ ausgewählt sind. Ihr Geheimnis muss das richtige Format haben, wie unter beschrieben [Aktivieren Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Konnektoren](#).

[illegible]

Aktivieren Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Konnektoren

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Connectors aktivieren, können Sie entweder ein neues Geheimnis in der Transfer Family Family-Konsole erstellen oder Sie können ein Geheimnis verwenden, das Sie in erstellen AWS Secrets Manager. In beiden Fällen wird Ihr Geheimnis im Secrets Manager gespeichert.

Themen

- Erstellen Sie ein neues Geheimnis in der Konsole
- Verwenden eines vorhandenen -Secrets
- Erstellen Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager

Erstellen Sie ein neues Geheimnis in der Konsole

Wenn Sie einen Connector in der Konsole erstellen, können Sie ein neues Geheimnis erstellen.

Um ein neues Geheimnis zu erstellen, wählen Sie Neues Geheimnis erstellen und geben Sie dann einen Benutzernamen und ein Passwort ein. Diese Anmeldeinformationen müssen mit dem Benutzer übereinstimmen, der eine Verbindung zum Endpunkt des Partners herstellt.

Basic authentication [Info](#)

☒ **Enable Basic authentication - optional**
Select this option to authenticate with your trading partner's host using username and password credentials.

Basic authentication credentials [Info](#)
Choose the username and password credentials that will be used to authenticate with your trading partner's host.

☒ Create a new secret

☐ Choose an existing secret

Username

Password

 Update the access role associated with your connector to provide AWS Transfer Family with permission to read the secret containing your Basic authentication credentials.

Note

Wenn Sie in der Konsole ein neues Geheimnis erstellen, folgt der Name des Geheimnisses dieser Benennungskonvention: **/aws/transfer/connector-id**, wobei **connector-id** ist die ID des Connectors, den Sie erstellen. Bedenken Sie dies, wenn Sie versuchen, das Geheimnis in zu finden AWS Secrets Manager.

Verwenden eines vorhandenen -Secrets

Wenn Sie einen Connector in der Konsole erstellen, können Sie ein vorhandenes Geheimnis angeben.

Um ein vorhandenes Geheimnis zu verwenden, wählen Sie Choose an existing secret und wählen Sie dann ein Secret aus dem Dropdownmenü aus. Einzelheiten zur Erstellung eines korrekt formatierten Secrets in Secrets Manager finden Sie unter [Erstellen Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager](#).

[illegible]

Erstellen Sie ein Geheimnis in AWS Secrets Manager

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Sie ein geeignetes Geheimnis für die Verwendung mit Ihrem AS2 Connector erstellen.

 Note

Die Standardauthentifizierung ist nur verfügbar, wenn HTTPS Sie

Um Benutzeranmeldeinformationen in Secrets Manager für die AS2 Standardauthentifizierung zu speichern

1. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Secrets Manager Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Secrets aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Secrets die Option Neues Geheimnis speichern aus.
4. Wählen Sie auf der Seite Geheimtyp auswählen für Geheimtyp die Option Anderer Geheimtyp aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert aus.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **Username**
 - Wert — Geben Sie den Namen des Benutzers ein, der berechtigt ist, eine Verbindung zum Server des Partners herzustellen.
6. Wenn Sie ein Passwort angeben möchten, wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert.

Wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert-Paare aus.

- Schlüssel — Geben Sie ein. **Password**
 - Wert — Geben Sie das Passwort für den Benutzer ein.
7. Wenn Sie einen privaten Schlüssel angeben möchten, wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **PrivateKey**
 - Wert — Geben Sie einen privaten Schlüssel für den Benutzer ein. Dieser Wert muss im offenen SSH Format gespeichert werden und dem öffentlichen Schlüssel entsprechen, der für diesen Benutzer auf dem Remoteserver gespeichert ist.
 8. Wählen Sie Weiter.

9. Geben Sie auf der Seite Geheim konfigurieren einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein. Wir empfehlen, dass Sie **aws/transfer/** für den Namen das Präfix von verwenden. Sie könnten beispielsweise Ihr Geheimnis benennen **aws/transfer/connector-1**.
10. Wählen Sie Weiter und akzeptieren Sie dann die Standardeinstellungen auf der Seite „Rotation konfigurieren“. Wählen Sie anschließend Weiter.
11. Wählen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Option Speichern aus, um das Geheimnis zu erstellen und zu speichern.

Nachdem Sie das Geheimnis erstellt haben, können Sie es beim Erstellen eines Connectors auswählen (siehe [AS2Konnektoren konfigurieren](#)). Wählen Sie in dem Schritt, in dem Sie die Standardauthentifizierung aktivieren, das Geheimnis aus der Dropdownliste der verfügbaren Geheimnisse aus.

AS2Konnektordetails anzeigen

In der AWS Transfer Family Konsole finden Sie eine Liste mit Details und Eigenschaften für einen AS2 AWS Transfer Family Connector. Zu den Eigenschaften eines AS2 Connectors gehören seine RollenURL, ProfileMDNs, Tags und Überwachungsmetriken.

Dies ist das Verfahren zum Anzeigen von Konnektordetails.

Um die Konnektordetails anzuzeigen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich die Option Connectors aus.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Connector-ID aus, um die Detailseite für den ausgewählten Connector aufzurufen.

Sie können die Eigenschaften für den AS2 Connector auf der Detailseite des Connectors ändern, indem Sie Bearbeiten wählen.

Transfer Family > Connectors > c- [redacted]

Connector configuration [Info](#) [Edit](#)

URL: [http://\[redacted\]](#) Access role: [\[redacted\]](#) Logging role: [\[redacted\]](#)

Communication settings [Info](#)

AS2-From header: [partner-test](#) AS2-To header: [local-test](#)

AS2 configuration [Info](#) [Edit](#)

Local profile: [partner-test](#) Compression: ⊗ Disabled Encryption algorithm: AES256_CBC
 Partner profile: [local-test](#) Message Subject: [View](#) Signing algorithm: SHA256

MDN configuration [Info](#) [Edit](#)

Request MDN: ✔ Enabled Signed MDN: Default to message signing algorithm: SHA256 Synchronization: ✔ Enabled

Basic authentication [Info](#) [Edit](#)

Basic authentication: ✔ Enabled Secret: [aws/transfer-\[redacted\]](#)

Tags (3) [Manage tags](#)

Key	Value
awscloudformation:stack-name	[redacted]
awscloudformation:logical-id	TransferConnector
awscloudformation:stack-id	arn:aws:cloudformation:[redacted]

AS2 Monitoring

OutboundMessages: 2
 OutboundMessage:
 OutboundFailedMessage:
 OutboundFailedMessage:

Note

Sie können viele dieser Informationen abrufen, wenn auch in einem anderen Format, indem Sie den folgenden AWS CLI Befehl ausführen AWS Command Line Interface ():

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

Weitere Informationen finden Sie unter [DescribeConnector](#) in der API Referenz.

AS2Partner verwalten

In diesem Thema wird die Verwaltung von AS2 Zertifikaten, Profilen und Vereinbarungen beschrieben.

AS2Zertifikate importieren

Der Transfer Family AS2 Family-Prozess verwendet Zertifikatsschlüssel sowohl für die Verschlüsselung als auch für die Signierung der übertragenen Informationen. Partner können für beide Zwecke denselben Schlüssel oder für jeden einen separaten Schlüssel verwenden. Wenn Sie über gemeinsame Verschlüsselungsschlüssel verfügen, die von einem vertrauenswürdigen Drittanbieter treuhänderisch aufbewahrt werden, sodass Daten im Notfall oder bei einer Sicherheitsverletzung entschlüsselt werden können, empfehlen wir, separate Signaturschlüssel zu verwenden. Durch die Verwendung separater Signaturschlüssel (die Sie nicht hinterlegen) gefährden Sie nicht die Funktionen Ihrer digitalen Signaturen, die nicht zurückgewiesen werden können.

Note

Die Schlüssellänge für AS2 Zertifikate muss mindestens 2048 Bit und höchstens 4096 Bit betragen.

In den folgenden Punkten wird detailliert beschrieben, wie AS2 Zertifikate während des Prozesses verwendet werden.

- **Eingehend AS2**
 - Der Handelspartner sendet seinen öffentlichen Schlüssel für das Signaturzertifikat, und dieser Schlüssel wird in das Partnerprofil importiert.
 - Die lokale Partei sendet den öffentlichen Schlüssel für ihre Verschlüsselungs- und Signaturzertifikate. Der Partner importiert dann den oder die privaten Schlüssel. Die lokale Partei kann separate Zertifikatsschlüssel zum Signieren und Verschlüsseln senden oder denselben Schlüssel für beide Zwecke verwenden.
- **Ausgehend AS2**
 - Der Partner sendet den öffentlichen Schlüssel für sein Verschlüsselungszertifikat, und dieser Schlüssel wird in das Partnerprofil importiert.
 - Die lokale Partei sendet den öffentlichen Schlüssel für das Zertifikat zum Signieren und importiert den privaten Schlüssel des Zertifikats zum Signieren.

Einzelheiten zum Erstellen von Zertifikaten finden Sie unter [the section called “Schritt 1: Erstellen Sie Zertifikate für AS2”](#).

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Zertifikate mithilfe der Transfer Family Family-Konsole importiert werden. Wenn Sie AWS CLI stattdessen das verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Schritt 3: Zertifikate als Transfer Family Family-Zertifikatsressourcen importieren”](#).

So geben Sie ein Zertifikat mit AS2 aktivierter Option an

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter. <https://console.aws.amazon.com/transfer/>
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter AS2Handelspartner die Option Zertifikate aus.
3. Wählen Sie Import certificate (Zertifikat importieren).
4. Geben Sie im Abschnitt Beschreibung des Zertifikats einen leicht identifizierbaren Namen für das Zertifikat ein. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zweck des Zertifikats anhand seiner Beschreibung identifizieren können. Wählen Sie außerdem die Rolle für das Zertifikat aus.
5. Geben Sie im Abschnitt Inhalt des Zertifikats ein öffentliches Zertifikat eines Handelspartners oder die öffentlichen und privaten Schlüssel für ein lokales Zertifikat an.
6. Wählen Sie im Abschnitt Verwendung des Zertifikats den Zweck für dieses Zertifikat aus. Es kann zur Verschlüsselung, Signierung oder für beides verwendet werden.

 Note

Wenn Sie Verschlüsselung und Signierung für die Verwendung wählen, erstellt Transfer Family zwei identische Zertifikate (jedes hat seine eigene ID): eines mit einem Verwendungswert von ENCRYPTION und eines mit einem Nutzungswert von SIGNING.

7. Füllen Sie den Abschnitt Inhalt des Zertifikats mit den entsprechenden Details aus.
 - Wenn Sie Selbstsigniertes Zertifikat wählen, geben Sie die Zertifikatskette nicht an.
 - Fügen Sie den Inhalt des Zertifikats ein.
 - Wenn es sich bei dem Zertifikat nicht um ein selbstsigniertes Zertifikat handelt, geben Sie die Zertifikatskette an.
 - Wenn es sich bei diesem Zertifikat um ein lokales Zertifikat handelt, fügen Sie seinen privaten Schlüssel ein.
8. Wählen Sie Zertifikat importieren, um den Vorgang abzuschließen und die Details für das importierte Zertifikat zu speichern.

AS2Rotation des Zertifikats

Oft sind Zertifikate für einen Zeitraum von sechs Monaten bis zu einem Jahr gültig. Möglicherweise haben Sie Profile eingerichtet, die Sie für einen längeren Zeitraum beibehalten möchten. Um dies zu erleichtern, bietet Transfer Family eine Zertifikatsrotation. Sie können mehrere Zertifikate für ein Profil angeben, sodass Sie das Profil mehrere Jahre lang verwenden können. Transfer Family verwendet Zertifikate zum Signieren (optional) und Verschlüsseln (verpflichtend). Sie können ein einzelnes Zertifikat für beide Zwecke angeben, wenn Sie möchten.

Bei der Zertifikatsrotation wird ein altes, ablaufendes Zertifikat durch ein neueres Zertifikat ersetzt. Die Umstellung erfolgt schrittweise, um zu vermeiden, dass Übertragungen unterbrochen werden, wenn ein Vertragspartner noch kein neues Zertifikat für ausgehende Übertragungen konfiguriert hat oder während eines Zeitraums, in dem möglicherweise auch ein neueres Zertifikat verwendet wird, Payloads sendet, die mit einem alten Zertifikat signiert oder verschlüsselt sind. Die Zwischenzeit, in der sowohl alte als auch neue Zertifikate gültig sind, wird als Karenzzeit bezeichnet.

X.509-Zertifikate haben ein `Not Before` `Not After` Datum. Diese Parameter bieten Administratoren jedoch möglicherweise nicht genügend Kontrolle. Transfer Family bietet `Active Date` `Inactive Date` Einstellungen, mit denen gesteuert werden kann, welches Zertifikat für ausgehende Payloads verwendet und welches für eingehende Payloads akzeptiert wird.

Bei der Auswahl ausgehender Zertifikate wird der Höchstwert verwendet, der vor dem Datum der Übertragung liegt. `Inactive Date` Eingehende Prozesse akzeptieren Zertifikate im Bereich von `Not Before` `Not After` und `und`. `Active Date` `Inactive Date`

In der folgenden Tabelle wird eine Möglichkeit beschrieben, zwei Zertifikate für ein einzelnes Profil zu konfigurieren.

Zwei Zertifikate im Wechsel

Name	NOT BEFORE (wird von der Zertifizierungsste lle kontrolliert)	ACTIVE DATE (gesetzt von Transfer Family)	INACTIVE DATE (gesetzt von Transfer Family)	NOT AFTER (von der Zertifizi erungsstelle festgelegt)
Cert1 (älteres Zertifikat)	2019-11-01	01.01.2020	31.12.2020	2024-01-01
Cert2 (neueres Zertifikat)	01.11.2020	2020-06-01	01.06.2021	01.01.2025

Beachten Sie Folgendes:

- Wenn Sie ein `Active Date` und `Inactive Date` für ein Zertifikat angeben, muss der Bereich innerhalb des Bereichs zwischen und liegen. `Not Before` `Not After`
- Es wird empfohlen, mehrere Zertifikate für jedes Profil zu konfigurieren und dabei sicherzustellen, dass der aktive Datumsbereich für alle Zertifikate zusammen den Zeitraum abdeckt, für den Sie das Profil verwenden möchten.
- Wir empfehlen Ihnen, eine Übergangszeit zwischen dem Zeitpunkt, zu dem Ihr älteres Zertifikat inaktiv wird, und dem Zeitpunkt, zu dem Ihr neueres Zertifikat aktiv wird, festzulegen. Im vorherigen Beispiel wird das erste Zertifikat erst am 31.12.2020 inaktiv, während das zweite Zertifikat am 01.06.2020 aktiv wird, was eine Kulanzzeit von 6 Monaten bietet. Im Zeitraum vom 01.06.2020 bis 31.12.2020 sind beide Zertifikate aktiv.

Profile erstellen AS2

Gehen Sie wie folgt vor, um sowohl lokale Profile als auch Partnerprofile zu erstellen. In diesem Verfahren wird erklärt, wie AS2 Profile mithilfe der Transfer Family Family-Konsole erstellt werden. Wenn Sie AWS CLI stattdessen das verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Schritt 4: Erstellen Sie Profile für Sie und Ihren Handelspartner”](#).

Um ein AS2 Profil zu erstellen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich unter AS2Handelspartner die Option Profile und anschließend Profil erstellen aus.
3. Geben Sie im Abschnitt Profilkonfiguration die AS2 ID für das Profil ein. Dieser Wert wird für die AS2 protokollspezifischen HTTP Header `as2-from` und `as2-to` zur Identifizierung der Handelspartnerschaft verwendet, die bestimmt, welche Zertifikate verwendet werden sollen, usw.
4. Wählen Sie im Abschnitt Profiltyp die Option Lokales Profil oder Partnerprofil aus.
5. Wählen Sie im Abschnitt Zertifikate ein oder mehrere Zertifikate aus dem Drop-down-Menü aus.

Note

Wenn Sie ein Zertifikat importieren möchten, das nicht im Dropdownmenü aufgeführt ist, wählen Sie Neues Zertifikat importieren aus. Dadurch wird ein neues Browserfenster

auf dem Bildschirm Zertifikat importieren geöffnet. Informationen zum Importieren von Zertifikaten finden Sie unter [AS2Zertifikate importieren](#).

6. (Optional) Geben Sie im Abschnitt Tags ein oder mehrere Schlüssel-Wert-Paare an, um dieses Profil leichter identifizieren zu können.
7. Wählen Sie Profil erstellen, um den Vorgang abzuschließen und das neue Profil zu speichern.


AS2Vereinbarungen erstellen

Vereinbarungen sind mit Transfer Family Family-Servern verknüpft. Sie spezifizieren die Details für Geschäftspartner, die das AS2 Protokoll verwenden, um Nachrichten oder Dateien mithilfe von Transfer Family auszutauschen, für eingehende Übertragungen, d. h. für das Senden von AS2 Dateien von einer externen, partnereigenen Quelle an einen Transfer Family Family-Server.

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie mit der Transfer Family Family-Konsole AS2 Vereinbarungen erstellen. Wenn Sie AWS CLI stattdessen das verwenden möchten, finden Sie weitere Informationen unter [the section called “Schritt 5: Erstellen Sie eine Vereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Partner”](#).

So erstellen Sie eine Vereinbarung für einen Transfer Family Family-Server

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann einen Server aus, der das AS2 Protokoll verwendet.
3. Scrollen Sie auf der Seite mit den Serverdetails nach unten zum Abschnitt Vereinbarungen.



4. Wählen Sie Vereinbarung hinzufügen aus.
5. Geben Sie die Vereinbarungsparameter wie folgt ein:
 - a. Geben Sie im Abschnitt Vereinbarungskonfiguration einen aussagekräftigen Namen ein. Stellen Sie sicher, dass Sie den Zweck der Vereinbarung anhand des Namens identifizieren

können. Legen Sie außerdem den Status für die Vereinbarung fest: entweder Aktiv (standardmäßig ausgewählt) oder Inaktiv.

- b. Wählen Sie im Abschnitt Kommunikationskonfiguration ein lokales Profil und ein Partnerprofil aus.
- c. Wählen Sie im Abschnitt Konfiguration des Posteingangsordners einen Amazon S3 S3-Bucket zum Speichern eingehender Dateien und eine IAM Rolle, die auf den Bucket zugreifen kann. Optional können Sie ein Präfix (Ordner) eingeben, das zum Speichern von Dateien im Bucket verwendet werden soll.

Wenn Sie beispielsweise für Ihren Bucket und **DOC-EXAMPLE-BUCKET incoming** für Ihr Präfix eingeben, werden Ihre eingehenden Dateien in dem /DOC-EXAMPLE-BUCKET/incoming Ordner gespeichert.

- d. (Optional) Fügen Sie im Abschnitt „Tags“ Tags hinzu.
- e. Nachdem Sie alle Informationen für die Vereinbarung eingegeben haben, wählen Sie Vereinbarung erstellen aus.

Die neue Vereinbarung wird im Abschnitt Vereinbarungen der Serverdetailseite angezeigt.

Senden und Empfangen von AS2 Nachrichten

In diesem Abschnitt werden die Prozesse zum Senden und Empfangen von AS2 Nachrichten beschrieben. Es enthält auch Einzelheiten zu Dateinamen und Speicherorten, die mit AS2 Nachrichten verknüpft sind.


Themen

- [Vorgang „Nachricht sendenAS2“](#)
- [Prozess zum Empfangen von AS2 Nachrichten](#)
- [Senden und Empfangen von AS2 Nachrichten über HTTPS](#)
- [Übertragung von Dateien mithilfe eines AS2 Connectors](#)
- [Dateinamen und Speicherorte](#)
- [Statuscodes](#)
- [JSONBeispieldateien](#)

Vorgang „Nachricht sendenAS2“

Der ausgehende Prozess ist definiert als eine Nachricht oder Datei, die von AWS einem externen Client oder Service gesendet wird. Die Reihenfolge für ausgehende Nachrichten ist wie folgt:

1. Ein Administrator ruft den Befehl `start-file-transfer` AWS Command Line Interface (AWS CLI) oder die `StartFileTransfer` API Operation auf. Diese Operation verweist auf eine `connector` Konfiguration.
2. Transfer Family erkennt eine neue Dateianfrage und lokalisiert die Datei. Die Datei ist komprimiert, signiert und verschlüsselt.
3. Ein HTTP Transferclient führt eine HTTP POST Anfrage zur Übertragung der Nutzdaten an den AS2 Server des Partners aus.
4. Der Prozess gibt die signierte MDN Antwort entsprechend der HTTP Antwort zurück (`synchronMDN`).
5. Während die Datei zwischen verschiedenen Übertragungsphasen wechselt, übermittelt der Prozess dem Kunden die MDN Antwort, den Empfang und die Verarbeitungsdetails.
6. Der AS2 Remoteserver stellt die entschlüsselte und verifizierte Datei dem Partneradministrator zur Verfügung.



AS2Die Verarbeitung unterstützt viele der RFC 4130-Protokolle, wobei der Schwerpunkt auf häufigen Anwendungsfällen und der Integration mit bestehenden Serverimplementierungen mit AS2 aktivierter Funktionalität liegt. Einzelheiten zu den unterstützten Konfigurationen finden Sie unter.


[AS2unterstützte Konfigurationen](#)

Prozess zum Empfangen von AS2 Nachrichten

Der eingehende Prozess ist definiert als eine Nachricht oder Datei, die auf Ihren AWS Transfer Family Server übertragen wird. Die Reihenfolge für eingehende Nachrichten ist wie folgt:

1. Ein Administrator- oder automatisierter Prozess startet eine AS2 Dateiübertragung auf dem AS2 Remoteserver des Partners.
2. Der AS2 Remoteserver des Partners signiert und verschlüsselt den Dateiinhalt und sendet dann eine HTTP POST Anfrage an einen AS2 eingehenden Endpunkt, der auf Transfer Family gehostet wird.

3. Mithilfe der konfigurierten Werte für den Server, die Partner, Zertifikate und die Vereinbarung entschlüsselt und verifiziert Transfer Family die AS2 Payload. Der Dateinhalt wird im konfigurierten Amazon S3 S3-Dateispeicher gespeichert.
4. Die signierte MDN Antwort wird entweder direkt mit der HTTP Antwort oder asynchron über eine separate HTTP POST Anfrage an den ursprünglichen Server zurückgesendet.
5. Ein Prüfprotokoll CloudWatch mit Einzelheiten zum Austausch wird an Amazon geschrieben.
6. Die entschlüsselte Datei ist in einem Ordner mit dem Namen `inbox/processed` verfügbar.



Senden und Empfangen von AS2 Nachrichten über HTTPS

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie einen Transfer Family Family-Server konfigurieren, der AS2 das Protokoll zum Senden und Empfangen von Nachrichten verwendet HTTPS.

Senden Sie AS2 Nachrichten über HTTPS

Um AS2 Nachrichten zu senden HTTPS, erstellen Sie einen Connector mit den folgenden Informationen:

- Geben Sie URL für den ein HTTPS URL
- Geben Sie für den Verschlüsselungsalgorithmus anNONE.
- Geben Sie die verbleibenden Werte für den Konnektor ein, wie unter beschrieben [AS2Konnektoren konfigurieren](#).

Empfangen Sie AS2 Nachrichten über HTTPS

AWS Transfer Family AS2Server bieten derzeit nur HTTP Transport über Port 5080 an. Sie können jedoch TLS auf einem Load Balancer vor Ihrem Transfer Family VPC Family-Serverendpunkt kündigen, indem Sie einen Port und ein Zertifikat Ihrer Wahl verwenden. Mit diesem Ansatz können Sie eingehende AS2 Nachrichten verwendenHTTPS.

Voraussetzungen

- Der VPC muss sich auf demselben Server AWS-Region wie Ihr Transfer Family Family-Server befinden.
- Ihre Subnetze VPC müssen sich innerhalb der Availability Zones befinden, in denen Sie Ihren Server verwenden möchten.

Note

Jeder Transfer Family Family-Server kann bis zu drei Availability Zones unterstützen.

- Weisen Sie bis zu drei Elastic IP-Adressen in derselben Region wie Ihr Server zu. Sie können sich auch dafür entscheiden, Ihren eigenen IP-Adressbereich (BYOIP) mitzubringen.

Note

Die Anzahl der Elastic IP-Adressen muss mit der Anzahl der Availability Zones übereinstimmen, die Sie mit Ihren Serverendpunkten verwenden.

Konfigurieren Sie Ihren Network Load Balancer

Richten Sie einen mit dem Internet verbundenen Network Load Balancer (NLB) in Ihrem ein. VPC

Um einen Network Load Balancer zu erstellen und den VPC Endpunkt des Servers als Ziel des Load Balancers zu definieren

1. Öffnen Sie die Amazon Elastic Compute Cloud-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Wählen Sie im Navigationsbereich Load Balancers und dann Create Load Balancer aus.
3. Wählen Sie im Bereich Network Load Balancer die Option Erstellen.
4. Geben Sie im Abschnitt Grundkonfiguration die folgenden Informationen ein:
 - Geben Sie unter Name einen aussagekräftigen Namen für den Load Balancer ein.
 - Für Scheme, wählen Sie Internet-facing.
 - Wählen Sie für IP address type (Typ der IP-Adresse) die Option IPv4 aus.
5. Geben Sie im Abschnitt Netzwerkzuordnung die folgenden Informationen ein:
 - Wählen Sie für VPC die virtuelle private Cloud (VPC), die Sie erstellt haben.
 - Wählen Sie unter Zuordnungen die Availability Zones aus, die den öffentlichen Subnetzen zugeordnet sind und in den gleichen verfügbar sind VPC, die Sie mit Ihren Serverendpunkten verwenden.
 - Wählen Sie für die IPv4-Adresse jedes Subnetzes eine der Elastic IP-Adressen aus, die Sie zugewiesen haben.
6. Geben Sie im Abschnitt Listener und Routing die folgenden Informationen ein:
 - Für Protocol (Protokoll) wählen Sie TLS aus.
 - Geben Sie im Feld Port **5080** ein.
 - Wählen Sie für Standardaktion die Option Zielgruppe erstellen aus. Einzelheiten zum Erstellen einer neuen Zielgruppe finden Sie unter [Erstellen einer Zielgruppe](#).

Nachdem Sie eine Zielgruppe erstellt haben, geben Sie ihren Namen in das Feld Standardaktion ein.

7. Wählen Sie im Bereich Secure Listener Settings Ihr Zertifikat im Bereich DefaultSSL/TLS certificate aus.
8. Wählen Sie Create Load Balancer aus, um Ihren zu erstellen. NLB
9. (Optional, aber empfohlen) Aktivieren Sie die Zugriffsprotokolle für den Network Load Balancer, um einen vollständigen Audit-Trail zu führen, wie unter [Zugriffsprotokolle für Ihren Network Load Balancer](#) beschrieben.

Wir empfehlen diesen Schritt, da die TLS Verbindung am beendet wird. NLB Daher ist die Quell-IP-Adresse, die in Ihren Transfer Family AS2 CloudWatch Family-Protokollgruppen wiedergegeben wird, die NLB private IP-Adresse und nicht die externe IP-Adresse Ihres Handelspartners.

Nachdem Sie den Load Balancer eingerichtet haben, kommunizieren die Clients mit dem Load Balancer über den benutzerdefinierten Port-Listener. Anschließend kommuniziert der Load Balancer über Port 5080 mit dem Server.

Erstellen einer Zielgruppe

1. Nachdem Sie im vorherigen Verfahren „Zielgruppe erstellen“ ausgewählt haben, werden Sie zur Seite „Gruppendetails angeben“ für eine neue Zielgruppe weitergeleitet.
2. Geben Sie im Abschnitt Grundkonfiguration die folgenden Informationen ein.
 - Wählen Sie für Wählen Sie einen Zieltyp die Option IP-Adressen aus.
 - Geben Sie unter Zielgruppenname einen Namen für die Zielgruppe ein.
 - Für Protocol (Protokoll) wählen Sie TCP aus.
 - Geben Sie im Feld Port **5080** ein.
 - Wählen Sie für IP address type (Typ der IP-Adresse) die Option IPv4 aus.
 - Wählen Sie für den VPCVPC, den Sie für Ihren Transfer Family AS2 Family-Server erstellt haben.
3. Wählen Sie im Abschnitt Health Checks TCPdas Health Check-Protokoll aus.
4. Wählen Sie Weiter.
5. Geben Sie auf der Seite Ziele registrieren die folgenden Informationen ein:
 - Vergewissern Sie sich, dass für Netzwerk derVPC, den Sie für Ihren Transfer Family AS2 Family-Server erstellt haben, angegeben ist.
 - Geben Sie als IPv4Adresse die private IPv4 Adresse der Endpunkte Ihres Transfer Family AS2 Family-Servers ein.

Wenn Sie mehr als einen Endpunkt für Ihren Server haben, wählen Sie IPv4Adresse hinzufügen, um eine weitere Zeile für die Eingabe einer anderen IPv4 Adresse hinzuzufügen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die privaten IP-Adressen für alle Endpunkte Ihres Servers eingegeben haben.

- Stellen Sie sicher, dass Ports auf **5080** eingestellt ist.
 - Wählen Sie unten „Als ausstehend einbeziehen“ aus, um Ihre Einträge zum Abschnitt „Ziele überprüfen“ hinzuzufügen.
6. Überprüfen Sie im Abschnitt Ziele überprüfen Ihre IP-Ziele.
 7. Wählen Sie Zielgruppe erstellen, kehren Sie dann zum vorherigen Verfahren zur Erstellung Ihrer Zielgruppe zurück NLB und geben Sie dort, wo angegeben, die neue Zielgruppe ein.

Testen Sie den Zugriff auf den Server von einer Elastic IP-Adresse

Stellen Sie über den benutzerdefinierten Port eine Connect zum Server her, indem Sie eine Elastic IP-Adresse oder den DNS Namen des Network Load Balancer verwenden.

Important

Verwalten Sie den Zugriff auf Ihren Server von Client-IP-Adressen aus, indem Sie die [Netzwerk-Zugriffskontrolllisten \(NetzwerkACLs\)](#) für die auf dem Load Balancer konfigurierten Subnetze verwenden. ACLNetzwerkberechtigungen werden auf Subnetzebene festgelegt, sodass die Regeln für alle Ressourcen gelten, die das Subnetz verwenden. Sie können den Zugriff von Client-IP-Adressen aus nicht mithilfe von Sicherheitsgruppen steuern, da der Zieltyp des Load Balancers auf IP-Adressen statt auf Instances festgelegt ist. Daher speichert der Load Balancer keine Quell-IP-Adressen. Wenn die [Integritätsprüfungen des Network Load Balancers](#) fehlschlagen, bedeutet dies, dass der Load Balancer keine Verbindung zum Serverendpunkt herstellen kann. Überprüfen Sie Folgendes, um dieses Problem zu beheben:

- Vergewissern Sie sich, dass die dem [Serverendpunkt zugeordnete Sicherheitsgruppe](#) eingehende Verbindungen aus den Subnetzen zulässt, die auf dem Load Balancer konfiguriert sind. Der Load Balancer muss in der Lage sein, über Port 5080 eine Verbindung zum Serverendpunkt herzustellen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Serverstatus Online ist.

Übertragung von Dateien mithilfe eines AS2 Connectors

AS2Konnektoren stellen eine Beziehung zwischen Handelspartnern für die Übertragung von AS2 Nachrichten von einem Transfer Family Family-Server an ein externes, partnereigenes Ziel her.

Sie können Transfer Family verwenden, um AS2 Nachrichten zu senden, indem Sie auf die Connector-ID und die Pfade zu den Dateien verweisen, wie im folgenden Befehl `start-file-transfer` AWS Command Line Interface (AWS CLI) dargestellt:

```
aws transfer start-file-transfer --connector-id c-1234567890abcdef0 \  
--send-file-paths "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/myfile1.txt" "/DOC-EXAMPLE-SOURCE-BUCKET/  
myfile2.txt"
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Details für Ihre Konnektoren abzurufen:

```
aws transfer list-connectors
```

Der `list-connectors` Befehl gibt den Connector IDs/URLs, und Amazon Resource Names (ARNs) für Ihre Konnektoren zurück.

Um die Eigenschaften eines bestimmten Connectors zurückzugeben, führen Sie den folgenden Befehl mit der ID aus, die Sie verwenden möchten:

```
aws transfer describe-connector --connector-id your-connector-id
```

Der `describe-connector` Befehl gibt alle Eigenschaften für den Konnektor zurück, einschließlich seiner RollenURL, Profile, Hinweise zur Nachrichtendisposition (MDNs), Tags und Überwachungsmetriken.

Sie können überprüfen, ob der Partner die Dateien erfolgreich erhalten hat, indem Sie sich die MDN Dateien JSON und ansehen. Diese Dateien werden gemäß den unter beschriebenen Konventionen benannt [Dateinamen und Speicherorte](#). Wenn Sie bei der Erstellung des Connectors eine Logging-Rolle konfiguriert haben, können Sie Ihre CloudWatch Logs auch auf den Status von AS2 Nachrichten überprüfen.

Informationen zum AS2 Connector finden Sie unter [AS2Konnektordetails anzeigen](#). Weitere Informationen zum Erstellen von AS2 Konnektoren finden Sie unter [AS2Konnektoren konfigurieren](#).

Dateinamen und Speicherorte

In diesem Abschnitt werden die Konventionen zur Benennung von Dateien für AS2 Übertragungen erörtert.

Beachten Sie bei eingehenden Dateiübertragungen Folgendes:

- Sie geben das Basisverzeichnis in einer Vereinbarung an. Das Basisverzeichnis ist der Amazon S3 S3-Bucket-Name in Kombination mit einem Präfix, falls vorhanden. Beispiel, /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder.
- Wenn eine eingehende Datei erfolgreich verarbeitet wurde, wird die Datei (und die entsprechende JSON Datei) in dem /processed Ordner gespeichert. Beispiel, /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/processed.

Die JSON Datei enthält die folgenden Felder:

- agreement-id
 - as2-from
 - as2-to
 - as2-message-id
 - transfer-id
 - client-ip
 - connector-id
 - failure-message
 - file-path
 - message-subject
 - mdn-message-id
 - mdn-subject
 - requester-file-name
 - requester-content-type
 - server-id
 - status-code
 - failure-code
 - transfer-size
- Wenn eine eingehende Datei nicht erfolgreich verarbeitet werden kann, wird die Datei (und die entsprechende JSON Datei) in dem /failed Ordner gespeichert. Beispiel, /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed.
 - Die übertragene Datei wird im processed Ordner als *gespeichertoriginal_filename.messageId.original_extension*. Das heißt, die

Nachrichten-ID für die Übertragung wird vor der ursprünglichen Erweiterung an den Namen der Datei angehängt.

- Eine JSON Datei wird erstellt und gespeichert als `original_filename.messageId.original_extension.json`. Zusätzlich zur hinzugefügten Nachrichten-ID wird die Zeichenfolge `.json` an den Namen der übertragenen Datei angehängt.
- Eine Message Disposition Notice (MDN) -Datei wird erstellt und gespeichert als `original_filename.messageId.original_extension.mdn`. Zusätzlich zur hinzugefügten Nachrichten-ID wird die Zeichenfolge `.mdn` an den Namen der übertragenen Datei angehängt.
- Wenn es eine eingehende Datei mit dem Namen `gibtExampleFileInS3Payload.dat`, werden die folgenden Dateien erstellt:
 - Datei —
`ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.`
 - JSON –
`ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.`
 - MDN –
`ExampleFileInS3Payload.c4d6b6c7-23ea-4b8c-9ada-0cb811dc8b35@44313c54b0a46a36.`

Bei ausgehenden Übertragungen ist die Benennung ähnlich, mit dem Unterschied, dass es keine Datei für eingehende Nachrichten gibt und außerdem die Übertragungs-ID für die übertragene Nachricht zum Dateinamen hinzugefügt wird. Die Übertragungs-ID wird durch den `StartFileTransfer` API Vorgang zurückgegeben (oder wenn ein anderer Prozess oder ein anderes Skript diesen Vorgang aufruft).

- Das `transfer-id` ist ein Bezeichner, der einer Dateiübertragung zugeordnet ist. Alle Anfragen, die Teil eines `StartFileTransfer` Anrufs sind, teilen sich ein `transfer-id`.
- Das Basisverzeichnis entspricht dem Pfad, den Sie für die Quelldatei verwenden. Das heißt, das Basisverzeichnis ist der Pfad, den Sie in der `StartFileTransfer` API Operation oder im `start-file-transfer` AWS CLI Befehl angeben. Beispielsweise:

```
aws transfer start-file-transfer --send-file-paths /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/  
file-to-send.txt
```

Wenn Sie diesen Befehl ausführen MDN und JSON Dateien in /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/processed (für erfolgreiche Übertragungen) oder /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-folder/failed (für erfolglose Übertragungen) gespeichert werden.

- Eine JSON Datei wird erstellt und gespeichert
als *original_filename.transferId.messageId.original_extension.json*.
- Eine MDN Datei wird erstellt und gespeichert
als *original_filename.transferId.messageId.original_extension.mdn*.
- Wenn es eine ausgehende Datei mit dem Namen
gibtExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dat, werden die folgenden Dateien erstellt:
 - JSON – ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.json
 - MDN – ExampleFileOutTestOutboundSyncMdn.dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83.fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa.dat.mdn

Sie können auch die CloudWatch Protokolle überprüfen, um die Details Ihrer Übertragungen einzusehen, einschließlich aller fehlgeschlagenen Übertragungen.

Statuscodes

In der folgenden Tabelle sind alle Statuscodes aufgeführt, die in den CloudWatch Protokollen protokolliert werden können, wenn Sie oder Ihr Partner eine AS2 Nachricht senden. Verschiedene Schritte zur Nachrichtenverarbeitung gelten für verschiedene Nachrichtentypen und dienen nur der Überwachung. Die COMPLETED FAILED Status und stellen den letzten Verarbeitungsschritt dar und sind in JSON Dateien sichtbar.

Code	Beschreibung	Die Verarbeitung ist abgeschlossen?
PROCESSING	Die Nachricht wird gerade in ihr endgültiges Format konvertiert. Beispielsweise haben sowohl die Dekomprimierungs- als auch die Entschlüsselungsschritte diesen Status.	Nein

Code	Beschreibung	Die Verarbeitung ist abgeschlossen?
MDN_TRANSMIT	Bei der Nachrichtenverarbeitung wird eine MDN Antwort gesendet.	Nein
MDN_RECEIVE	Die Nachrichtenverarbeitung empfängt eine MDN Antwort.	Nein
COMPLETED	Die Nachrichtenverarbeitung wurde erfolgreich abgeschlossen. Dieser Status schließt ein, wenn MDN eine für eine eingehende Nachricht oder für die MDN Überprüfung ausgehender Nachrichten gesendet wird.	Ja
FAILED	Die Nachrichtenverarbeitung ist fehlgeschlagen. Eine Liste der Fehlercodes finden Sie unter AS2-Fehlercodes .	Ja

JSONBeispieldateien

In diesem Abschnitt sind JSON Beispieldateien für eingehende und ausgehende Übertragungen aufgeführt, einschließlich Beispieldateien für erfolgreiche und fehlgeschlagene Übertragungen.

Beispiel für eine ausgehende Datei, die erfolgreich übertragen wurde:

```
{
  "requester-content-type": "application/octet-stream",
  "message-subject": "File xyzTest from MyCompany_OID to partner YourCompany",
  "requester-file-name": "TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat",
  "as2-from": "MyCompany_OID",
  "connector-id": "c-c21c63ceaaf34d99b",
  "status-code": "COMPLETED",
  "disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed",
```



```

"transfer-size": 3198,
"mdn-message-id": "OPENAS2-11072022063009+0000-df865189-1450-435b-9b8d-
d8bc0cee97fd@PartnerA_OID_MyCompany_OID",
"mdn-subject": "Message be18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa has been
accepted",
"as2-to": "PartnerA_OID",
"transfer-id": "dedf4601-4e90-4043-b16b-579af35e0d83",
"file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/as2testcell10000/openAs2/
TestOutboundSyncMdn-9lmCr79hV.dat",
"as2-message-id": "fbe18db8-7361-42ff-8ab6-49ec1e435f34@c9c705f0baaaabaa",
"timestamp": "2022-07-11T06:30:10.791274Z"
}

```

Beispiel für eine ausgehende Datei, die nicht erfolgreich übertragen wurde:

```

{
  "failure-code": "HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER",
  "status-code": "FAILED",
  "requester-content-type": "application/octet-stream",
  "subject": "Test run from Id da86e74d6e57464aae1a55b8596bad0a to partner
9f8474d7714e476e8a46ce8c93a48c6c",
  "transfer-size": 3198,
  "requester-file-name": "openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat",
  "as2-message-id": "9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598",
  "failure-message": "http://Test123456789.us-east-1.elb.amazonaws.com:10080 returned
status 500 for message with ID 9a9cc9ab-7893-4cb6-992a-5ed8b90775ff@718de4cec1374598",
  "transfer-id": "07bd3e07-a652-4cc6-9412-73ffdb97ab92",
  "connector-id": "c-056e15cc851f4b2e9",
  "file-path": "/testbucket-4c1tq6ohjt9y/as2IntegCell10002/openAs2/
openAs2TestOutboundWrongAs2Ids-necco-3VYn5n8wE.dat",
  "timestamp": "2022-07-11T21:17:24.802378Z"
}

```

Beispiel für eine eingehende Datei, die erfolgreich übertragen wurde:

```

{
  "requester-content-type": "application/EDI-X12",
  "subject": "File openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfC0.dat sent from MyCompany
to PartnerA",
  "client-ip": "10.0.109.105",
  "requester-file-name": "openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfC0.dat",
  "as2-from": "MyCompany_OID",
  "status-code": "COMPLETED",
}

```

```

"disposition": "automatic-action/MDN-sent-automatically; processed",
"transfer-size": 1050,
"mdn-subject": "Message Disposition Notification",
"as2-message-id": "OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-fba84effff3c@MyCompany_OID_PartnerA_OID",
"as2-to": "PartnerA_OID",
"agreement-id": "a-f5c5cbea5f7741988",
"file-path": "processed/openAs2TestInboundAsyncMdn-necco-5Ab6bTfC0.OPENAS2-11072022233606+0000-5dab0452-0ca1-4f9b-b622-fba84effff3c@MyCompany_OID_PartnerA_OID.dat",
"server-id": "s-5f7422b04c2447ef9",
"timestamp": "2022-07-11T23:36:36.105030Z"
}

```

Beispiel für eine eingehende Datei, die nicht erfolgreich übertragen wurde:

```

{
  "failure-code": "INVALID_REQUEST",
  "status-code": "FAILED",
  "subject": "Sending a request from InboundHttpClientTests",
  "client-ip": "10.0.117.27",
  "as2-message-id": "testFailedLogs-TestRunConfig-Default-inbound-direct-integ-0c97ee55-af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco",
  "as2-to": "0beff6af56c548f28b0e78841dce44f9",
  "failure-message": "Unsupported date format: 2022/123/456T",
  "agreement-id": "a-0ceec8ca0a3348d6a",
  "as2-from": "ab91a398aed0422d9dd1362710213880",
  "file-path": "failed/01187f15-523c-43ac-9fd6-51b5ad2b08f3.testFailedLogs-TestRunConfig-Default-inbound-direct-integ-0c97ee55-af56-4988-b7b4-a3e0576f8f9c@necco",
  "server-id": "s-0582af12e44540b9b",
  "timestamp": "2022-07-11T06:30:03.662939Z"
}

```

Überwachen der AS2-Nutzung

Sie können die AS2-Aktivität mit Amazon CloudWatch und überwachen AWS CloudTrail. Weitere Transfer Family-Servermetriken finden Sie unter [. Amazon CloudWatch loggt sich ein für AWS Transfer Family](#)

AS2-Metriken

Kennzahl	Beschreibung
InboundMessage	Die Gesamtzahl der AS2-Nachrichten, die erfolgreich von einem Handelspartner empfangen wurden. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
InboundFailedMessage	Die Gesamtzahl der AS2-Nachrichten, die nicht erfolgreich von einem Handelspartner empfangen wurden. Das heißt, ein Handelspartner hat eine Nachricht gesendet, aber der Transfer Family-Server konnte sie nicht erfolgreich verarbeiten. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
OutboundMessage	Die Gesamtzahl der AS2-Nachrichten, die erfolgreich vom Transfer Family-Server an einen Handelspartner gesendet wurden. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 5 Minuten
OutboundFailedMessage	Die Gesamtzahl der AS2-Nachrichten, die erfolglos an einen Handelspartner gesendet wurden. Das heißt, sie wurden vom Transfer Family-Server gesendet, aber vom Handelspartner nicht erfolgreich empfangen. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten

AS2-Statuscodes

In der folgenden Tabelle sind alle Statuscodes aufgeführt, die in CloudWatch Protokollen protokolliert werden können, wenn Sie oder Ihr Partner eine AS2-Nachricht senden. Verschiedene Schritte zur Nachrichtenverarbeitung gelten für verschiedene Nachrichtentypen und sind nur für die Überwachung vorgesehen. Die Zustände COMPLETED und FAILED stellen den letzten Schritt der Verarbeitung dar und sind in JSON-Dateien sichtbar.

Code	Beschreibung	Wird die Verarbeitung abgeschlossen?
VERFÜGUNG	Die Nachricht wird gerade in ihr endgültiges Format konvertiert. Beispielsweise haben die Schritte Dekomprimierung und Entschlüsselung beide diesen Status.	Nein
MDN_TRANSMIT	Die Nachrichtenverarbeitung sendet eine MDN-Antwort.	Nein
MDN_AUFLÖSCHEN	Die Nachrichtenverarbeitung empfängt eine MDN-Antwort.	Nein
COMPLETED	Die Nachrichtenverarbeitung wurde erfolgreich abgeschlossen. Dieser Status gilt auch, wenn ein MDN für eine eingehende Nachricht oder für die MDN-Verifizierung ausgehender Nachrichten gesendet wird.	Ja
FEHLGESCHLAGEN	Die Nachrichtenverarbeitung ist fehlgeschlagen. Eine Liste der Fehlercodes finden Sie unter AS2-Fehlercodes .	Ja

AS2-Fehlercodes

In der folgenden Tabelle sind Fehlercodes aufgeführt und beschrieben, die Sie möglicherweise von AS2-Dateiübertragungen erhalten.

AS2-Fehlercodes

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
ACCESS_DENIED	- Zugriff verweigert. Überprüfen Sie, ob Ihre Zugriffsrolle über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. - Ungültiger Dateipfad <i>send-file-path</i> - Anmeldeinformationen konnten nicht mit abgerufen werden ErrorCode: <i>error-code</i>	Tritt auf, wenn eine <code>StartFileTransfer</code> Anforderung bearbeitet wird, bei der eine der ungültig oder falsch formatiert <code>SendFilePaths</code> ist. Das heißt, dem Pfad fehlt der Amazon S3-Bucket-Name oder der Pfad enthält ungültige Zeichen. Tritt auch auf, wenn Transfer Family die Zugriffsrolle oder Protokollierungsrolle nicht übernehmen kann. Stellen Sie sicher, dass der Pfad einen gültigen Amazon S3-Bucket-Namen und Schlüsselnamen enthält.
AGREEMENT_NOT_FOUND	Die Vereinbarung wurde nicht gefunden.	Entweder wurde die Vereinbarung nicht gefunden oder die Vereinbarung ist mit einem inaktiven Profil verknüpft. Aktualisieren Sie die Vereinbarung innerhalb des Transfer Family-Servers, um aktive Profile einzuschließen.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
CONNECTOR_NOT_FOUND	Connector oder zugehörig e Konfiguration wurde nicht gefunden.	Entweder wurde der Konnektor nicht gefunden oder der Konnektor ist einem inaktiven Profil zugeordnet. Aktualisieren Sie den Konnektor, um aktive Profile einzuschließen.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
CREDENTIALS_RETRIEVAL_FAILED	1. Das Secret wurde in Secrets Manager nicht gefunden. 2. Kann nicht auf Secrets Manager zugreifen. 3. Secret konnte in Secrets Manager nicht entschlüsselt werden. 4. Secret-Wert kann aufgrund von Drosselung nicht abgerufen werden.	Für die AS2-Basisauthentifizierung muss das Secret korrekt formatiert sein. Die folgenden Lösungen entsprechen den in der vorherigen Spalte aufgeführten Fehlern. 1. Stellen Sie sicher, dass die geheime ID korrekt ist. 2. Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle über die entsprechenden Berechtigungen zum Lesen des Secrets verfügt. Die Zugriffsrolle muss Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der StartFile Transfer Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis der Dateien bietet, die Sie mit <code>sendmachtenStartFileTransfer</code> . 3. Wenn ein vom Kunden verwalteter Schlüssel für das Secret verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
		Zugriffsrolle über Berechtigungen für den AWS Key Management Service (AWS KMS)-Schlüssel verfügt. 4. Die entsprechenden Kontingente finden Sie unter Kontingente für den Umgang mit Geheimnissen.
DECOMPRESSION_FAILED	Nachricht konnte nicht dekomprimiert werden.	Entweder ist die gesendete Datei beschädigt oder der Komprimierungsalgorithmus ist ungültig. Senden Sie die Nachricht erneut und überprüfen Sie, ob die ZLIB-Komprimierung verwendet wird, oder senden Sie die Nachricht erneut, ohne dass die Komprimierung aktiviert ist.
DECRYPT_FAILED	Nachrichten- <i>ID konnte nicht entschlüsselt werden</i> . Stellen Sie sicher, dass der Partner über den richtigen öffentlichen Verschlüsselungsschlüssel verfügt.	Die Entschlüsselung ist fehlgeschlagen. Vergewissern Sie sich, dass der Partner eine Nutzlast mit einem gültigen Zertifikat gesendet hat und dass die Verschlüsselung mit einem gültigen Verschlüsselungsalgorithmus durchgeführt wurde.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
DECRYPT_FAILED_INVALID_SMIME_FORMAT	Envelope mimePart konnte nicht analysiert werden.	MIME-Nutzlast ist entweder beschädigt oder hat ein nicht unterstütztes SMIME-Format. Der Sender sollte sicherstellen, dass das verwendete Format unterstützt wird, und dann die Nutzlast erneut senden.
DECRYPT_FAILED_NO_DECRYPTION_KEY_FOUND	Es wurde kein passender Entschlüsselungsschlüssel gefunden.	Dem Partnerprofil wurde kein Zertifikat zugewiesen, das der Nachricht entspricht, oder die Zertifikate, die der Nachricht entsprechen, sind jetzt abgelaufen oder nicht mehr gültig. Sie müssen das Partnerprofil aktualisieren und sicherstellen, dass es ein gültiges Zertifikat enthält.
DECRYPT_FAILED_UNSUPPORTED_ENCRYPTION_ALG	Die SMIME-Nutzlastentschlüsselung wurde mit einem nicht unterstützten Algorithmus mit der ID angefordert: <i>encryption-ID</i> .	Der Remote-Sender hat eine AS2-Nutzlast mit einem nicht unterstützten Verschlüsselungsalgorithmus gesendet. Der Sender muss einen Verschlüsselungsalgorithmus auswählen, der von AWS Transfer Family unterstützt wird.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
DUPLICATE_MESSAGE	Doppelter oder doppelt verarbeiteter Schritt.	Die Nutzlast hat einen doppelten Verarbeitungsschritt. Beispielsweise gibt es zwei Verschlüsselungsschritte. Senden Sie die Nachricht mit einem einzigen Schritt zum Signieren, Komprimieren und Verschlüsseln erneut.
ENCRYPT_FAILED_NO_ENCRYPTION_KEY_FOUND	Es wurden keine gültigen öffentlichen Verschlüsselungszertifikate im Profil gefunden: <i>local-profile-ID</i>	Transfer Family versucht, eine ausgehende Nachricht zu verschlüsseln, aber es werden keine Verschlüsselungszertifikate für das lokale Profil gefunden. Lösungsoptionen: • Stellen Sie sicher, dass dem lokalen Profil ein Zertifikat und ein privater Schlüssel für die Verschlüsselung angefügt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Verschlüsselungszertifikat derzeit aktiv ist.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
ENCRYPTION_FAILED	<i>Dateiname konnte nicht verschlüsselt werden.</i>	Die zu sendende Datei ist nicht für die Verschlüsselung verfügbar. Stellen Sie sicher, dass sich die Datei an ihrem erwarteten AS2-Speicherort befindet und über die Berechtigung zum Lesen der Datei AWS Transfer Family verfügt.
FILE_SIZE_TOO_LARGE	Die Dateigröße ist zu groß.	Dies tritt auf, wenn eine Datei gesendet oder empfangen wird, die die Dateigrößenbeschränkung überschreitet.
HTTP_ERROR_RESPONSE_FROM_PARTNER	<i>Partner-URL</i> hat den Status 400 für Nachricht mit ID= <i>message-ID</i> zurückgegeben.	Die Kommunikation mit dem AS2-Server des Partners gab einen unerwarteten HTTP-Antwortcode zurück. Der Partner kann möglicherweise mehr Diagnosen aus seinen AS2-Serverprotokollen bereitstellen.
INSUFFICIENT_MESSAGE_SECURITY_UNENCRYPTED	Verschlüsselung ist erforderlich.	Der Partner hat eine unverschlüsselte Nachricht an Transfer Family gesendet, die nicht unterstützt wird. Der Sender muss eine verschlüsselte Nutzlast verwenden.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
INVALID_ENDPOINT_PROTOCOL	Nur HTTP und HTTPS werden unterstützt.	Sie müssen HTTP oder HTTPS als Protokoll in Ihrer AS2-Konnektor-Konfiguration angeben.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
INVALID_REQUEST	1. Es liegt ein Problem mit einem Nachrichten-Header vor. 2. Secret-JSON konnte nicht analysiert werden. Secret JSON stimmte nicht mit dem erwarteten Format überein. 3. Secret muss eine JSON-Zeichenfolge sein. 4. Der Benutzername darf keinen Doppelpunkt enthalten. Der Benutzername darf keine Steuerzeichen enthalten. Der Benutzername darf nur ASCII-Zeichen enthalten. Das Passwort darf keine Steuerzeichen enthalten. Das Passwort darf nur ASCII-Zeichen enthalten.	Dieser Fehler hat mehrere Ursachen. Die folgenden Lösungen entsprechen den in der vorherigen Spalte aufgeführten Fehlern. 1. Überprüfen Sie die as2-to Felder as2-from und . Stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche Nachricht en-ID für das MDN-Format korrekt ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass dem Nachrichten-ID-Format keine AS2-Header fehlen. 2. Stellen Sie sicher, dass der Secret-Wert dem dokumentierten Format entspricht, wie unter beschrieben Aktivieren Sie die Standardauthentifizierung für AS2 Konnektoren. 3. Stellen Sie sicher, dass das Secret als Zeichenfolge und nicht als Binärdatei bereitgestellt wird. 4. Nehmen Sie die erforderliche Korrektur am Benutzernamen oder Passwort vor.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
INVALID_URL_FORMAT	Ungültiges URL-Format: <i>URL</i>	Dies tritt auf, wenn Sie eine ausgehende Nachricht mit einem Connector senden, der mit einer fehlerhaften URL konfiguriert ist. Stellen Sie sicher, dass der Konnektor mit einer gültigen HTTP- oder HTTPS-URL konfiguriert ist.
MDN_RESPONSE_INDICATES_AUTHENTICATION_FAILED	Nicht zutreffend	Der Empfänger kann den Sender nicht authentifizieren. Der Handelspartner gibt einen MDN mit dem Dispositionsmodifikator Error: authentication-failed an Transfer Family zurück.
MDN_RESPONSE_INDICATES_DECOMPRESSION_FAILED	Nicht zutreffend	Dies tritt auf, wenn der Empfänger den Nachrichteninhalte nicht dekomprimieren kann. Der Handelspartner gibt einen MDN mit dem Dispositionsmodifikator Error: decompression-failed an Transfer Family zurück.
MDN_RESPONSE_INDICATES_DECRYPTION_FAILED	Nicht zutreffend	Der Empfänger kann den Nachrichteninhalte nicht entschlüsseln. Der Handelspartner gibt einen MDN mit dem Dispositionsmodifikator Error: authentication-failed an Transfer Family zurück.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
MDN_RESPONSE_INDICATES_INSUFFICIENT_MESSAGE_SECURITY	Nicht zutreffend	Der Empfänger erwartet, dass die Nachricht signiert oder verschlüsselt ist, dies jedoch nicht. Der Handelspartner gibt einen MDN mit dem Dispositionsmodifikator Error an Transfer Family zurück: insufficient-message-security Aktivieren Sie Signatur und/oder Verschlüsselung auf dem Konnektor, um den Erwartungen des Handelspartners zu entsprechen.
MDN_RESPONSE_INDICATES_INTEGRITY_CHECK_FAILED	Nicht zutreffend	Der Empfänger kann die Integrität von Inhalten nicht überprüfen. Der Handelspartner gibt einen MDN mit dem Dispositionsmodifikator Error an Transfer Family zurück: integrity-check-failed
PATH_NOT_FOUND	<i>Verzeichnisdateipfad kann nicht erstellt werden.</i> Der übergeordnete Pfad konnte nicht gefunden werden.	Transfer Family versucht, ein Verzeichnis im Amazon S3-Bucket des Kunden zu erstellen, der Bucket wird jedoch nicht gefunden. Stellen Sie sicher, dass jeder im StartFileTransfer Befehl erwähnte Pfad den Namen eines vorhandenen Buckets enthält.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
SEND_FILE_NOT_FOUND	Dateipfad- <i>Dateipfad</i> nicht gefunden.	Transfer Family kann die Datei im Vorgang Datei senden nicht finden. Überprüfen Sie, ob das konfigurierte Stammverzeichnis und der Pfad gültig sind und ob Transfer Family über Leseberechtigungen für die Datei verfügt.
SERVER_NOT_FOUND	Der mit der Nachricht verknüpfte Server kann nicht gefunden werden.	Transfer Family konnte den Server beim Empfang einer Nachricht nicht finden. Dies kann passieren, wenn der Server während der Verarbeitung einer eingehenden Nachricht gelöscht wird.
SERVER_NOT_ONLINE	Die <i>Server-ID</i> ist nicht online.	Der Transfer Family-Server ist offline. Starten Sie den Server, damit er Nachrichten empfangen und verarbeiten kann.


Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
SIGNING_FAILED	Datei konnte nicht signiert werden.	Die zu sendende Datei steht nicht zum Signieren zur Verfügung oder die Signierung konnte nicht durchgeführt werden. Stellen Sie sicher, dass sich die Datei an ihrem erwarteten AS2-Speicherort befindet und über die Berechtigung zum Lesen der Datei AWS Transfer Family verfügt.
SIGNING_FAILED_NO_SIGNING_KEY_FOUND	Kein Zertifikat für Profil gefunden: <i>local-profile-ID</i> .	Der Versuch, eine ausgehende Nachricht zu signieren, es werden jedoch keine Signaturzertifikate für das lokale Profil gefunden. Lösungsoptionen: • Stellen Sie sicher, dass dem lokalen Profil ein Zertifikat und ein privater Schlüssel zum Signieren angefügt sind. • Stellen Sie sicher, dass das Signaturzertifikat derzeit aktiv ist.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
UNABLE_RESOLVE_HOST_TO_IP_ADDRESS	Hostname konnte nicht in IP-Adressen aufgelöst werden.	Transfer Family kann keine DNS-zu-IP-Adressauflösung auf dem öffentlichen DNS-Server durchführen, der im AS2-Konnektor konfiguriert ist. Aktualisieren Sie den Konnektor so, dass er auf eine gültige Partner-URL verweist.
UNABLE_TO_CONNECT_TO_REMOTE_HOST_OR_IP	Bei der Verbindung mit dem Endpunkt ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten.	Transfer Family kann keine Socket-Verbindung zum AS2-Server des konfigurierten Partners herstellen. Überprüfen Sie, ob der AS2-Server des Partners unter der konfigurierten IP-Adresse verfügbar ist.
UNABLE_TO_RESOLVE_HOSTNAME	Hostname- <i>Hostname kann nicht aufgelöst werden.</i>	Der Transfer Family-Server konnte den Hostnamen des Partners nicht mithilfe eines öffentlichen DNS-Servers auflösen. Überprüfen Sie, ob der konfigurierte Host registriert ist und ob der DNS-Datensatz Zeit hatte, zu veröffentlichen.

Code	Fehler	Beschreibung und Auflösung
VERIFICATION_FAILED	Die Signaturüberprüfung für die Nachrichten-ID der AS2-Nachricht ist fehlgeschlagen oder ein MIC-Code stimmt nicht überein.	Überprüfen Sie, ob das Signaturzertifikat des Senders mit den Signaturzertifikaten für das Remote-Profil übereinstimmt. Überprüfen Sie auch, ob die MIC-Algorithmen mit kompatibel sindAWS Transfer Family.
VERIFICATION_FAILED_NO_MATCHING_KEY_FOUND	- Im Profil konnte kein öffentliches Zertifikat gefunden werden, das mit der Nachrichtensignatur übereinstimmt: <i>Partner-Profile-ID</i> . - Zertifikate für nicht vorhandene Profile können nicht abgerufen werden: <i>Partner-Profil-ID</i> . - Im Profil wurde kein gültiges Zertifikat gefunden: <i>Partner-Profil-ID</i> .	AWS Transfer Family versucht, die Signatur für eine empfangene Nachricht zu überprüfen, aber es wird kein passendes Signaturzertifikat für das Partnerprofil gefunden. Lösungsoptionen: - Stellen Sie sicher, dass dem Partnerprofil ein Signaturzertifikat angefügt ist. - Stellen Sie sicher, dass das Zertifikat derzeit aktiv ist. - Stellen Sie sicher, dass das Zertifikat das richtige Signaturzertifikat für den Partner ist.

AWS Transfer Family verwaltete Workflows

AWS Transfer Family unterstützt verwaltete Workflows für die Dateiverarbeitung. Mit verwalteten Workflows können Sie einen Workflow starten, nachdem eine Datei übertragen wurde SFTP, FTPS, oder FTP. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Compliance-Anforderungen für den business-to-business (B2B-) Dateiaustausch sicher und kostengünstig erfüllen, indem Sie alle für die Dateiverarbeitung erforderlichen Schritte koordinieren. Darüber hinaus profitieren Sie von end-to-end Auditing und Transparenz.



Durch die Orchestrierung von Dateiverarbeitungsaufgaben helfen Ihnen verwaltete Workflows dabei, Daten vorzuverarbeiten, bevor sie von Ihren nachgelagerten Anwendungen verwendet werden. Zu diesen Aufgaben zur Dateiverarbeitung können gehören:

- Dateien in benutzerspezifische Ordner verschieben.
- Entschlüsseln von Dateien als Teil eines Workflows.
- Dateien taggen.
- Durchführung einer benutzerdefinierten Verarbeitung durch Erstellen und Anhängen einer AWS Lambda Funktion an einen Workflow.
- Senden von Benachrichtigungen, wenn eine Datei erfolgreich übertragen wurde. (Einen Blogbeitrag, in dem dieser Anwendungsfall detailliert beschrieben wird, finden [Sie unter Anpassen von Benachrichtigungen zur Dateizustellung mithilfe AWS Transfer Family verwalteter Workflows.](#))

Um häufig auftretende Aufgaben zur Dateiverarbeitung nach dem Upload, die sich über mehrere Geschäftsbereiche in Ihrem Unternehmen erstrecken, schnell zu replizieren und zu standardisieren, können Sie Workflows mithilfe von Infrastructure as Code (IaC) bereitstellen. Sie können einen verwalteten Workflow angeben, der für vollständig hochgeladene Dateien initiiert wird. Sie können auch einen anderen verwalteten Workflow angeben, der für Dateien initiiert werden soll, die

aufgrund einer vorzeitigen Sitzungsunterbrechung nur teilweise hochgeladen wurden. Die integrierte Ausnahmebehandlung hilft Ihnen, schnell auf Ergebnisse der Dateiverarbeitung zu reagieren, und bietet Ihnen gleichzeitig die Kontrolle darüber, wie mit Fehlern umgegangen werden soll. Darüber hinaus erstellt jeder Workflow-Schritt detaillierte Protokolle, die Sie überprüfen können, um die Herkunft der Daten nachzuverfolgen.

Führen Sie zunächst die folgenden Aufgaben aus:

1. Richten Sie Ihren Workflow so ein, dass er je nach Ihren Anforderungen Vorverarbeitungsaktionen wie Kopieren, Markieren und andere Schritte enthält. Details dazu finden Sie unter [Erstellen Sie einen Workflow](#).
2. Konfigurieren Sie eine Ausführungsrolle, die Transfer Family zur Ausführung des Workflows verwendet. Details dazu finden Sie unter [IAMRichtlinien für Workflows](#).
3. Ordnen Sie den Workflow einem Server zu, sodass die in diesem Workflow angegebenen Aktionen beim Eintreffen der Datei in Echtzeit ausgewertet und initiiert werden. Details dazu finden Sie unter [Konfigurieren Sie einen Workflow und führen Sie ihn aus](#).

Ähnliche Informationen

- Informationen zur Überwachung Ihrer Workflow-Ausführungen finden Sie unter [CloudWatch Metriken für Transfer Family verwenden](#).
- Ausführliche Ausführungsprotokolle und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter [Workflow-bezogene Fehler mithilfe von Amazon beheben CloudWatch](#).
- Wir bieten einen Workshop an, an dem Sie teilnehmen können und in dem Sie eine Lösung für die Dateiübertragung entwickeln können. Diese Lösung nutzt AWS Transfer Family für verwaltete SFTP FTPS Endgeräte und Amazon Cognito und DynamoDB für die Benutzerverwaltung. [Die Details zu diesem Workshop finden Sie hier](#).
- Unter [AWS Transfer Family Verwaltete Workflows](#) finden Sie eine kurze Einführung in die Workflows von Transfer Family.

Themen

- [Erstellen Sie einen Workflow](#)
- [Verwenden Sie vordefinierte Schritte](#)
- [Verwenden Sie benutzerdefinierte Schritte zur Dateiverarbeitung](#)
- [IAMRichtlinien für Workflows](#)

- [Ausnahmebehandlung für einen Workflow](#)
- [Überwachen Sie die Workflow-Ausführung](#)
- [Erstellen Sie einen Workflow aus einer Vorlage](#)
- [Einen Workflow von einem Transfer Family Family-Server entfernen](#)
- [Einschränkungen und Einschränkungen verwalteter Workflows](#)

Weitere Hilfe zu den ersten Schritten mit verwalteten Workflows finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- AWS Transfer Family Demovideo zu [verwalteten Workflows](#)
- Blogbeitrag zum [Aufbau einer Cloud-nativen Dateiübertragungsplattform mithilfe von AWS Transfer Family Workflows](#)

Erstellen Sie einen Workflow

Sie können einen verwalteten Workflow mithilfe von erstellen AWS Management Console, wie in diesem Thema beschrieben. Um den Prozess der Workflow-Erstellung so einfach wie möglich zu gestalten, sind für die meisten Abschnitte der Konsole kontextuelle Hilfebereiche verfügbar.

Ein Workflow besteht aus zwei Arten von Schritten:

- **Nominale Schritte** — Nominale Schritte sind Schritte zur Dateiverarbeitung, die Sie auf eingehende Dateien anwenden möchten. Wenn Sie mehr als einen nominalen Schritt auswählen, wird jeder Schritt in einer linearen Reihenfolge verarbeitet.
- **Schritte zur Ausnahmebehandlung** — Ausnahmehandler sind Schritte zur Dateiverarbeitung, die AWS Transfer Family ausgeführt werden, falls nominelle Schritte fehlschlagen oder zu Validierungsfehlern führen.

Erstellen Sie einen Workflow

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Workflows aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Workflows die Option Workflow erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite Workflow erstellen eine Beschreibung ein. Diese Beschreibung wird auf der Seite Workflows angezeigt.

5. Wählen Sie im Abschnitt **Nominale Schritte** die Option **Schritt** hinzufügen aus. Fügen Sie einen oder mehrere Schritte hinzu.
 - a. Wählen Sie einen Schritttyp aus den verfügbaren Optionen aus. Weitere Informationen zu den verschiedenen Schritttypen finden Sie unter [the section called “Verwenden Sie vordefinierte Schritte”](#).
 - b. Wählen Sie **Weiter** und konfigurieren Sie dann die Parameter für den Schritt.
 - c. Wählen Sie **Weiter** und überprüfen Sie dann die Details für den Schritt.
 - d. Wählen Sie **Schritt erstellen**, um den Schritt hinzuzufügen und fortzufahren.
 - e. Fügen Sie nach Bedarf weitere Schritte hinzu. Die maximale Anzahl von Schritten in einem Workflow beträgt 8.
 - f. Nachdem Sie alle erforderlichen nominalen Schritte hinzugefügt haben, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt **Ausnahmebehandlung** — optional und wählen Sie **Schritt hinzufügen** aus.

 Note

Damit Sie in Echtzeit über Fehler informiert werden, empfehlen wir Ihnen, Ausnahmebehandlungsroutinen und Schritte einzurichten, die ausgeführt werden, wenn Ihr Workflow fehlschlägt.

6. Um Ausnahmehandler zu konfigurieren, fügen Sie Schritte auf die gleiche Weise wie zuvor beschrieben hinzu. Wenn eine Datei dazu führt, dass ein Schritt eine Ausnahme auslöst, werden Ihre Ausnahmebehandlungsroutinen nacheinander aufgerufen.
7. (Optional) Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Tags“ und fügen Sie Tags für Ihren Workflow hinzu.
8. Überprüfen Sie die Konfiguration und wählen Sie **Workflow erstellen** aus.

 Important

Nachdem Sie einen Workflow erstellt haben, können Sie ihn nicht mehr bearbeiten. Überprüfen Sie die Konfiguration daher sorgfältig.

Konfigurieren Sie einen Workflow und führen Sie ihn aus

Bevor Sie einen Workflow ausführen können, müssen Sie ihn einem Transfer Family Family-Server zuordnen.

So konfigurieren Sie Transfer Family so, dass ein Workflow für hochgeladene Dateien ausgeführt wird

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server aus.
 - Um den Workflow zu einem vorhandenen Server hinzuzufügen, wählen Sie den Server aus, den Sie für Ihren Workflow verwenden möchten.
 - Alternativ können Sie einen neuen Server erstellen und den Workflow hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#).
3. Scrollen Sie auf der Detailseite für den Server nach unten zum Abschnitt Zusätzliche Details und wählen Sie dann Bearbeiten aus.

Note

Standardmäßig sind Servern keine Workflows zugeordnet. Sie verwenden den Abschnitt Zusätzliche Details, um dem ausgewählten Server einen Workflow zuzuordnen.

4. Wählen Sie auf der Seite Zusätzliche Details bearbeiten im Abschnitt Verwaltete Workflows einen Workflow aus, der für alle Uploads ausgeführt werden soll.

Note

Wenn Sie noch keinen Workflow haben, wählen Sie Neuen Workflow erstellen aus, um einen zu erstellen.

- a. Wählen Sie die zu verwendende Workflow-ID aus.
- b. Wählen Sie eine Ausführungsrolle aus. Dies ist die Rolle, die Transfer Family bei der Ausführung der Workflow-Schritte einnimmt. Weitere Informationen finden Sie unter [IAMRichtlinien für Workflows](#). Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Managed workflows [Info](#)

Workflow for complete file uploads
Select the workflow that AWS Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w-

Create a new Workflow

Workflow for partial file uploads
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w-

Create a new Workflow

Managed workflows execution role [Info](#)
Select the role that AWS Transfer Family should assume when executing a workflow

Note

Wenn Sie nicht mehr möchten, dass ein Workflow dem Server zugeordnet wird, können Sie die Zuordnung entfernen. Details hierzu finden Sie unter [Einen Workflow von einem Transfer Family Family-Server entfernen](#).

Um einen Workflow auszuführen

Um einen Workflow auszuführen, laden Sie eine Datei auf einen Transfer Family Family-Server hoch, den Sie mit einem zugehörigen Workflow konfiguriert haben.

Note

Jedes Mal, wenn Sie einen Workflow von einem Server entfernen und ihn durch einen neuen ersetzen oder die Serverkonfiguration aktualisieren (was sich auf die Ausführungsrolle eines Workflows auswirkt), müssen Sie etwa 10 Minuten warten, bevor Sie den neuen Workflow ausführen. Der Transfer Family Family-Server speichert die Workflow-Details im Cache, und es dauert 10 Minuten, bis der Server seinen Cache aktualisiert hat.

Darüber hinaus müssen Sie sich von allen aktiven SFTP Sitzungen abmelden und sich nach Ablauf der 10-minütigen Wartezeit wieder anmelden, um die Änderungen zu sehen.

Example

```
# Execute a workflow
> sftp bob@s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com

Connected to s-1234567890abcdef0.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com.
sftp> put doc1.pdf
Uploading doc1.pdf to /DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/users/bob/doc1.pdf
doc1.pdf                                     100% 5013KB
 601.0KB/s   00:08
sftp> exit
>
```

Nachdem Ihre Datei hochgeladen wurde, wird die definierte Aktion für Ihre Datei ausgeführt. Wenn Ihr Workflow beispielsweise einen Kopierschritt enthält, wird die Datei an den Speicherort kopiert, den Sie in diesem Schritt definiert haben. Sie können Amazon CloudWatch Logs verwenden, um die ausgeführten Schritte und ihren Ausführungsstatus nachzuverfolgen.

Workflow-Details anzeigen

Sie können Details zu zuvor erstellten Workflows oder zu Workflow-Ausführungen anzeigen. Um diese Details anzuzeigen, können Sie die Konsole oder die AWS Command Line Interface (AWS CLI) verwenden.

Console

Workflow-Details anzeigen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Workflows aus.
3. Wählen Sie auf der Workflow-Seite einen Workflow aus.

Die Seite mit den Workflow-Details wird geöffnet.

The screenshot shows the AWS Transfer Family console interface. On the left, there's a sidebar with 'Servers' and 'Workflows' (selected). The main area displays the details for a workflow with ID 'w-1234567890abcdef0'. The workflow name is 'W-1234567890abcdef0' with a 'Delete' button. The 'Description' section shows 'Workflow description' and 'Test workflow A'. The 'Nominal steps (1)' section contains a table with one step: 'tag_step' of type 'TAG'. The 'Exception handlers (1)' section contains a table with one handler: 'delete_if_exception' of type 'DELETE'. The 'In-flight executions (0)' section shows a search bar and a table with no data, indicating 'No executions'.

CLI

Verwenden Sie den `describe-workflow` CLI Befehl, um die Workflow-Details anzuzeigen, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Ersetzen Sie die Workflow-ID `w-1234567890abcdef0` durch Ihren eigenen Wert. Weitere Informationen finden Sie unter [describe-workflow](#) in der AWS CLI Befehlsreferenz.

```
# View Workflow details
> aws transfer describe-workflow --workflow-id w-1234567890abcdef0
{
  "Workflow": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:workflow/w-1234567890abcdef0",
    "WorkflowId": "w-1234567890abcdef0",
    "Name": "Copy file to shared_files",
    "Steps": [
      {
```

```

        "Type": "COPY",
        "CopyStepDetails": {
          "Name": "Copy to shared",
          "FileLocation": {
            "S3FileLocation": {
              "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
              "Key": "home/shared_files/"
            }
          }
        }
      ],
      "OnException": {}
    }
  }
}

```

Wenn Ihr Workflow als Teil eines AWS CloudFormation Stacks erstellt wurde, können Sie den Workflow mithilfe der AWS CloudFormation Konsole (<https://console.aws.amazon.com/cloudformation>) verwalten.

Transfer Family > Workflows > workflow-stack-name

Delete

i This workflow belongs to the AWS CloudFormation stack **WorkflowStack**. [Manage this stack](#) on the CloudFormation console.

Description

Workflow description
-

Nominal steps (1) [Info](#)

Number	Description	Type	Configuration
1	tagFileForArchive	TAG	Details

Exception handlers (0) [Info](#)

Number	Description	Type	Configuration

Verwenden Sie vordefinierte Schritte

Wenn Sie einen Workflow erstellen, können Sie wählen, ob Sie einen der folgenden vordefinierten Schritte hinzufügen möchten, die in diesem Thema beschrieben werden. Sie können auch Ihre eigenen benutzerdefinierten Dateiverarbeitungsschritte hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter [the section called “Verwenden Sie benutzerdefinierte Schritte zur Dateiverarbeitung”](#).

Themen

- [Datei kopieren](#)
- [Datei entschlüsseln](#)
- [Datei kennzeichnen](#)
- [Datei löschen](#)
- [Benannte Variablen für Workflows](#)
- [Beispiel für einen Workflow zum Markieren und Löschen](#)

Datei kopieren

Ein Schritt „Datei kopieren“ erstellt eine Kopie der hochgeladenen Datei an einem neuen Amazon S3 S3-Speicherort. Derzeit können Sie den Schritt „Datei kopieren“ nur mit Amazon S3 verwenden.

Der folgende Schritt zum Kopieren von Dateien kopiert Dateien in den test Ordner im file-test Ziel-Bucket.

Wenn der Schritt „Datei kopieren“ nicht der erste Schritt Ihres Workflows ist, können Sie den Speicherort der Datei angeben. Durch Angabe des Dateispeicherorts können Sie entweder die Datei, die im vorherigen Schritt verwendet wurde, oder die Originaldatei, die hochgeladen wurde, kopieren. Sie können diese Funktion verwenden, um mehrere Kopien der Originaldatei zu erstellen und gleichzeitig die Quelldatei für die Dateiarchivierung und Aufbewahrung von Aufzeichnungen intakt zu lassen. Ein Beispiel finden Sie unter [Beispiel für einen Workflow zum Markieren und Löschen](#).

Configure copy parameters

Step name

File location

Select the file location to use as an input for this step

☒ Copy the file created from previous step to a new location

Input file is selected from the previous step's output

☐ Copy the original source file to a new location

Originally uploaded file

Destination bucket name

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

☐ Overwrite existing

Geben Sie den Bucket und die wichtigsten Details an

Sie müssen den Bucket-Namen und einen Schlüssel für das Ziel des Schritts „Datei kopieren“ angeben. Der Schlüssel kann entweder ein Pfadname oder ein Dateiname sein. Ob der Schlüssel als Pfad- oder Dateiname behandelt wird, hängt davon ab, ob Sie den Schlüssel mit einem Schrägstrich (/) beenden.

Wenn das letzte Zeichen ist/, wird Ihre Datei in den Ordner kopiert, und ihr Name ändert sich nicht. Wenn das letzte Zeichen alphanumerisch ist, wird Ihre hochgeladene Datei in den Schlüsselwert

umbenannt. Wenn in diesem Fall bereits eine Datei mit diesem Namen existiert, hängt das Verhalten von der Einstellung für das Feld **Bestehende überschreiben** ab.

- Wenn **Bestehende überschreiben** ausgewählt ist, wird die vorhandene Datei durch die Datei ersetzt, die gerade verarbeitet wird.
- Wenn „**Bestehende überschreiben**“ nicht ausgewählt ist, passiert nichts und die Workflow-Verarbeitung wird gestoppt.

 Tip

Wenn gleichzeitige Schreibvorgänge auf demselben Dateipfad ausgeführt werden, kann dies zu unerwartetem Verhalten beim Überschreiben von Dateien führen.

Wenn Ihr Schlüsselwert beispielsweise lautet `test/`, werden Ihre hochgeladenen Dateien in den `test` Ordner kopiert. Wenn Ihr Schlüsselwert ist (und **Bestehende überschreiben** ausgewählt ist) `test/today`, wird jede Datei, die Sie hochladen, in eine Datei mit dem Namen `today` im `test` Ordner kopiert, und jede nachfolgende Datei überschreibt die vorherige.

 Note

Amazon S3 unterstützt Buckets und Objekt. Es gibt keine Hierarchie in Amazon S3. Sie können jedoch Präfixe und Trennzeichen in Objektschlüsselnamen verwenden, um eine Hierarchie zu implizieren und Ihre Daten ähnlich wie in Ordnern zu organisieren.

Verwenden Sie eine benannte Variable in einem Schritt zum Kopieren von Dateien

In einem Schritt zum Kopieren von Dateien können Sie eine Variable verwenden, um Ihre Dateien dynamisch in benutzerspezifische Ordner zu kopieren. Derzeit können Sie `${transfer:UserName}` oder `${transfer:UploadDate}` als Variable verwenden, um Dateien an einen Zielort für den Benutzer zu kopieren, der gerade Dateien hochlädt, oder auf der Grundlage des aktuellen Datums.

Wenn der Benutzer im folgenden Beispiel eine Datei `richard-roe` hochlädt, wird sie in den `file-test2/richard-roe/processed/` Ordner kopiert. Wenn der Benutzer eine Datei `mary-major` hochlädt, wird sie in den `file-test2/mary-major/processed/` Ordner kopiert.

Configure parameters

Configure copy parameters

Step name

dynamic-copy

Destination bucket name

file-test2 ▼

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

`${transfer:UserName}/processed`

☐ Overwrite existing

In ähnlicher Weise können Sie die Variable `${transfer:UploadDate}` als Variable verwenden, um Dateien an einen Zielort zu kopieren, der nach dem aktuellen Datum benannt ist. Wenn Sie im folgenden Beispiel das Ziel `${transfer:UploadDate}/processed` auf den 1. Februar 2022 festlegen, werden die hochgeladenen Dateien in den `file-test2/2022-02-01/processed/` Ordner kopiert.

Configure copy parameters

Step name

dynamic-copy-date

Destination bucket name

file-test2

Destination key prefix

If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.

`${transfer:UploadDate}/processed`

☐ Overwrite existing

Sie können diese beiden Variablen auch zusammen verwenden und so ihre Funktionalität kombinieren. Beispielsweise:

- Sie könnten das Zielschlüsselpräfix auf festlegen **folder/\${transfer:UserName}/\${transfer:UploadDate}/**, wodurch beispielsweise `folder/marymajor/2023-01-05/` verschachtelte Ordner erstellt würden.
- Sie könnten das Zielschlüsselpräfix auf setzen **folder/\${transfer:UserName}-\${transfer:UploadDate}/**, um beispielsweise die beiden Variablen zu verketteten. `folder/marymajor-2023-01-05/`

IAMBerechtigungen für den Kopierschritt

Damit ein Kopierschritt erfolgreich ausgeführt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Ausführungsrolle für Ihren Workflow die folgenden Berechtigungen enthält.

```
{
    "Sid": "ListBucket",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
    ],
  },
  {
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
  }
}

```

Note

Die `s3:ListBucket` Berechtigung ist nur erforderlich, wenn Sie Bestehende überschreiben nicht auswählen. Mit dieser Berechtigung wird in Ihrem Bucket überprüft, ob bereits eine Datei mit demselben Namen existiert. Wenn Sie Existierende überschreiben ausgewählt haben, muss der Workflow nicht nach der Datei suchen, sondern kann sie einfach schreiben. Wenn Ihre Amazon S3 S3-Dateien Tags haben, müssen Sie Ihrer IAM Richtlinie eine oder zwei Berechtigungen hinzufügen.

- `s3:GetObjectTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die nicht versioniert ist.
- `s3:GetObjectVersionTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die versioniert ist.

Datei entschlüsseln

Der AWS Speicher-Blog enthält einen Beitrag, in dem beschrieben wird, wie Dateien ver- und entschlüsselt werden. Verschlüsseln und [Entschlüsseln von Dateien mit und](#). PGP AWS Transfer Family

Verwenden Sie die Entschlüsselung PGP in Ihrem Workflow

Transfer Family bietet integrierte Unterstützung für die Pretty Good Privacy (PGP) -Entschlüsselung. Sie können die PGP Entschlüsselung für Dateien verwenden SFTP/FTPS, die über oder FTP in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) hochgeladen wurden.

Um die PGP Entschlüsselung verwenden zu können, müssen Sie die PGP privaten Schlüssel erstellen und speichern, die für die Entschlüsselung Ihrer Dateien verwendet werden. Ihre Benutzer können dann Dateien mit den entsprechenden PGP Verschlüsselungsschlüsseln verschlüsseln, bevor sie die Dateien auf Ihren Transfer Family Family-Server hochladen. Nachdem Sie die verschlüsselten Dateien erhalten haben, können Sie diese Dateien in Ihrem Workflow entschlüsseln. Ein detailliertes Tutorial finden Sie unter [Einen verwalteten Workflow zum Entschlüsseln einer Datei einrichten](#).

Um die PGP Entschlüsselung in Ihrem Workflow zu verwenden

1. Identifizieren Sie einen Transfer Family Family-Server, auf dem Ihr Workflow gehostet werden soll, oder erstellen Sie einen neuen. Sie benötigen die Server-ID, bevor Sie Ihre PGP Schlüssel AWS Secrets Manager mit dem richtigen geheimen Namen speichern können.
2. Speichern Sie Ihren PGP Schlüssel AWS Secrets Manager unter dem erforderlichen geheimen Namen. Details hierzu finden Sie unter [Verwalten von PGP-Schlüsseln](#). Workflows können anhand des geheimen Namens in Secrets Manager automatisch den richtigen PGP Schlüssel finden, der für die Entschlüsselung verwendet werden soll.

Note

Wenn Sie Geheimnisse im Secrets Manager speichern, AWS-Konto fallen Gebühren an. Informationen zu Preisen erhalten Sie unter [AWS Secrets Manager -Preise](#).

3. Verschlüsseln Sie eine Datei mit Ihrem PGP key pair. (Eine Liste der unterstützten Clients finden Sie unter [Unterstützte Clients PGP](#).) Wenn Sie die Befehlszeile verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus. Um diesen Befehl zu verwenden, ersetzen Sie ihn durch die E-Mail-Adresse, *username@example.com* mit der Sie das PGP key pair erstellt haben. *testfile.txt* Ersetzen Sie es durch den Namen der Datei, die Sie verschlüsseln möchten.

```
gpg -e -r username@example.com testfile.txt
```

4. Laden Sie die verschlüsselte Datei auf Ihren Transfer Family Family-Server hoch.

5. Konfigurieren Sie einen Entschlüsselungsschritt in Ihrem Workflow. Weitere Informationen finden Sie unter [Fügen Sie einen Entschlüsselungsschritt hinzu](#).

Fügen Sie einen Entschlüsselungsschritt hinzu

Ein Entschlüsselungsschritt entschlüsselt eine verschlüsselte Datei, die EFS als Teil Ihres Workflows auf Amazon S3 oder Amazon hochgeladen wurde. Einzelheiten zur Konfiguration der Entschlüsselung finden Sie unter [Verwenden Sie die Entschlüsselung PGP in Ihrem Workflow](#)

Wenn Sie Ihren Entschlüsselungsschritt für einen Workflow erstellen, müssen Sie das Ziel für die entschlüsselten Dateien angeben. Sie müssen auch auswählen, ob vorhandene Dateien überschrieben werden sollen, wenn am Zielspeicherort bereits eine Datei vorhanden ist. Mit Amazon CloudWatch Logs können Sie die Ergebnisse des Entschlüsselungsworkflows überwachen und Prüfprotokolle für jede Datei in Echtzeit abrufen.

Nachdem Sie den Dateityp Entschlüsseln für Ihren Schritt ausgewählt haben, wird die Seite „Parameter konfigurieren“ angezeigt. Geben Sie die Werte für den PGPAbschnitt Entschlüsselungsparameter konfigurieren ein.

Die verfügbaren Optionen lauten wie folgt:

- **Schrittname** — Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für den Schritt ein.
- **Dateispeicherort** — Durch Angabe des Dateispeicherorts können Sie entweder die Datei, die im vorherigen Schritt verwendet wurde, oder die Originaldatei, die hochgeladen wurde, entschlüsseln.

Note

Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn dieser Schritt der erste Schritt des Workflows ist.

- **Ziel für entschlüsselte Dateien** — Wählen Sie einen Amazon S3 S3-Bucket oder ein EFS Amazon-Dateisystem als Ziel für die entschlüsselte Datei.
 - Wenn Sie sich für Amazon S3 entscheiden, müssen Sie einen Ziel-Bucket-Namen und ein Zielschlüsselpräfix angeben. Um das Zielschlüsselpräfix nach Benutzername zu parametrisieren, geben Sie **`${transfer:UserName}`** als Zielschlüsselpräfix ein. Um das Zielschlüsselpräfix nach Upload-Datum zu parametrisieren, geben **`${Transfer:UploadDate}`** Sie in ähnlicher Weise das Zielschlüsselpräfix ein.

- Wenn Sie sich für Amazon entscheidenEFS, müssen Sie ein Zieldateisystem und einen Pfad angeben.

 Note

Die Speicheroption, die Sie hier auswählen, muss mit dem Speichersystem übereinstimmen, das vom Transfer Family Family-Server verwendet wird, mit dem dieser Workflow verknüpft ist. Andernfalls erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, diesen Workflow auszuführen.

- **Bestehende überschreiben** — Wenn Sie eine Datei hochladen und am Ziel bereits eine Datei mit demselben Dateinamen vorhanden ist, hängt das Verhalten von der Einstellung für diesen Parameter ab:
 - Wenn „Bestehende überschreiben“ ausgewählt ist, wird die bestehende Datei durch die Datei ersetzt, die gerade verarbeitet wird.
 - Wenn „Bestehende überschreiben“ nicht ausgewählt ist, passiert nichts und die Workflow-Verarbeitung wird gestoppt.

 Tip

Wenn gleichzeitige Schreibvorgänge auf demselben Dateipfad ausgeführt werden, kann dies zu unerwartetem Verhalten beim Überschreiben von Dateien führen.

Der folgende Screenshot zeigt ein Beispiel für die Optionen, die Sie für den Schritt „Datei entschlüsseln“ wählen könnten.

Step 1

[Choose step type](#)

Step 2

Configure parameters

Step 3

Review and create

Configure parameters

Configure PGP decryption parameters

Store your PGP private key(s) and passphrase(s) in AWS Secrets Manager. [Learn more](#) 

 Refer to the [AWS Transfer Family pricing page](#)  for pricing details. 

Step name

decrypt step example

File location

Select the file location to use as an input for this step

- ☒ **Apply on the file created from the previous step**
Input file is selected from the previous step's output
- ☐ **Apply on the original file**
Originally uploaded file

Destination for decrypted files

Choose an S3 bucket or an EFS file system for storing decrypted files.

- ☒ **Amazon S3**
Store your decrypted files as Amazon S3 objects
- ☐ **Amazon EFS**
Store your decrypted files in an EFS file system

Destination bucket name

example-bucket ▼

Destination key prefix

If you are decrypting files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize the destination prefix by username or upload date respectively.

`${transfer:UserName}`

- ☐ **Overwrite existing**
Overwrite if a file with the same file name already exists at the destination.

IAM Schritt „Berechtigungen für die Entschlüsselung“

Damit ein Entschlüsselungsschritt erfolgreich ausgeführt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Ausführungsrolle für Ihren Workflow die folgenden Berechtigungen enthält.

```
{
    "Sid": "ListBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
    ],
},
{
    "Sid": "HomeDirObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
},
{
    "Sid": "Decrypt",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue",
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-id:secret:aws/transfer/
* "
}
```

Note

Die `s3:ListBucket` Berechtigung ist nur erforderlich, wenn Sie Bestehende überschreiben nicht auswählen. Mit dieser Berechtigung wird in Ihrem Bucket überprüft, ob bereits eine Datei mit demselben Namen existiert. Wenn Sie Existierende überschreiben ausgewählt haben, muss der Workflow nicht nach der Datei suchen, sondern kann sie einfach schreiben.

Wenn Ihre Amazon S3 S3-Dateien Tags haben, müssen Sie Ihrer IAM Richtlinie eine oder zwei Berechtigungen hinzufügen.

- `s3:GetObjectTagging`Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die nicht versioniert ist.
- `s3:GetObjectVersionTagging`Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die versioniert ist.

Datei kennzeichnen

Verwenden Sie einen Tag-Schritt, um eingehende Dateien für die weitere Verarbeitung zu kennzeichnen. Geben Sie den Wert des Tags ein, das Sie den eingehenden Dateien zuweisen möchten. Derzeit wird der Tag-Vorgang nur unterstützt, wenn Sie Amazon S3 für Ihren Transfer Family Family-Serverspeicher verwenden.

Der folgende Beispiel-Tag-Schritt weist `scan_outcome` und `clean` als Tag-Schlüssel bzw. -Wert zu.

Configure tag parameters

Step name
tag scan

File location
Select the file location to use as an input for this step

☒ Tag the file created from previous step
Input file is selected from the previous step's output

☐ Tag the original source file
Originally uploaded file

Tags

Key	Value
scan_outcome	clean

Remove tag

Add tag

Damit ein Tag-Schritt erfolgreich ausgeführt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Ausführungsrolle für Ihren Workflow die folgenden Berechtigungen enthält.


```
{
    "Sid": "Tag",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:PutObjectVersionTagging"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    ]
}
```

Note

Wenn Ihr Workflow einen Tag-Schritt enthält, der entweder vor einem Kopier- oder Entschlüsselungsschritt ausgeführt wird, müssen Sie Ihrer IAM Richtlinie eine oder zwei Berechtigungen hinzufügen.

- `s3:GetObjectTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die nicht versioniert ist.
- `s3:GetObjectVersionTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die versioniert ist.

Datei löschen

Um eine verarbeitete Datei aus einem vorherigen Workflow-Schritt oder die ursprünglich hochgeladene Datei zu löschen, verwenden Sie einen Schritt „Datei löschen“.

The screenshot shows a configuration window titled "Configure delete parameters". It contains a "Step name" field with the text "delete original file". Below this is a "File location" section with the instruction "Select the file location to use as an input for this step". There are two radio button options: "Delete the file created from previous step" (which is unselected) and "Delete the original source file" (which is selected). The selected option has a sub-label "Originally uploaded file".

Damit ein Löschschritt erfolgreich ausgeführt werden kann, stellen Sie sicher, dass die Ausführungsrolle für Ihren Workflow die folgenden Berechtigungen enthält.

```
{
    "Sid": "Delete",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:DeleteObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/
* "
}
```

Benannte Variablen für Workflows

Für Schritte zum Kopieren und Entschlüsseln können Sie eine Variable verwenden, um Aktionen dynamisch auszuführen. AWS Transfer Family unterstützt derzeit die folgenden benannten Variablen.

- Wird verwendet `${transfer:UserName}`, um Dateien an ein Ziel zu kopieren oder zu entschlüsseln, das auf dem Benutzer basiert, der die Dateien hochlädt.
- Wird verwendet `${transfer:UploadDate}`, um Dateien auf der Grundlage des aktuellen Datums an einen Zielort zu kopieren oder zu entschlüsseln.

Beispiel für einen Workflow zum Markieren und Löschen

Das folgende Beispiel zeigt einen Workflow, der eingehende Dateien kennzeichnet, die von einer nachgelagerten Anwendung, z. B. einer Datenanalyseplattform, verarbeitet werden müssen. Nach dem Markieren der eingehenden Datei löscht der Workflow dann die ursprünglich hochgeladene Datei, um Speicherkosten zu sparen.

Console

Beispiel für einen Arbeitsablauf zum Markieren und Verschieben

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Workflows aus.

3. Wählen Sie auf der Seite Workflows die Option Workflow erstellen aus.
4. Geben Sie auf der Seite Workflow erstellen eine Beschreibung ein. Diese Beschreibung wird auf der Seite Workflows angezeigt.
5. Fügen Sie den ersten Schritt hinzu (Kopie).
 - a. Wählen Sie im Abschnitt Nominale Schritte die Option Schritt hinzufügen aus.
 - b. Wählen Sie „Datei kopieren“ und anschließend „Weiter“.
 - c. Geben Sie einen Schrittnamen ein und wählen Sie dann einen Ziel-Bucket und ein key prefix aus.

Step 1
Choose step type

Step 2
Configure parameters

Step 3
Review and create

Configure parameters

Configure copy parameters

Step name
copy-step-first-step

Destination bucket name
example-bucket ▼

Destination key prefix
If you are copying files into a folder, specify / at the end of the prefix name. Use `${transfer:UserName}` or `${transfer:UploadDate}` to parametrize destination prefix by username or upload date respectively.
test/

☐ Overwrite existing

- d. Wählen Sie Weiter und überprüfen Sie dann die Details für den Schritt.
 - e. Wählen Sie Schritt erstellen, um den Schritt hinzuzufügen und fortzufahren.
6. Fügen Sie den zweiten Schritt (Tag) hinzu.
 - a. Wählen Sie im Abschnitt Nominale Schritte die Option Schritt hinzufügen aus.
 - b. Wählen Sie „Datei taggen“ und anschließend „Weiter“.
 - c. Geben Sie einen Schrittnamen ein.
 - d. Wählen Sie für Dateispeicherort die Option Datei kennzeichnen, die im vorherigen Schritt erstellt wurde.
 - e. Geben Sie einen Schlüssel und einen Wert ein.

Configure tag parameters

Step name
tag scan

File location
Select the file location to use as an input for this step

☒ Tag the file created from previous step
Input file is selected from the previous step's output

☐ Tag the original source file
Originally uploaded file

Tags

Key	Value
scan_outcome	clean

Remove tag

Add tag

- f. Wählen Sie Weiter und überprüfen Sie dann die Details für den Schritt.
 - g. Wählen Sie Schritt erstellen, um den Schritt hinzuzufügen und fortzufahren.
7. Fügen Sie den dritten Schritt hinzu (Löschen).
- a. Wählen Sie im Abschnitt Nominale Schritte die Option Schritt hinzufügen aus.
 - b. Wählen Sie „Datei löschen“ und anschließend „Weiter“.

Configure delete parameters

Step name
delete original file

File location
Select the file location to use as an input for this step

☐ Delete the file created from previous step
Input file is selected from the previous step's output

☒ Delete the original source file
Originally uploaded file

- c. Geben Sie einen Schrittnamen ein.

- d. Wählen Sie unter Dateispeicherort die Option Ursprüngliche Quelldatei löschen aus.
 - e. Wählen Sie Weiter und überprüfen Sie dann die Details für den Schritt.
 - f. Wählen Sie Schritt erstellen, um den Schritt hinzuzufügen und fortzufahren.
8. Überprüfen Sie die Workflow-Konfiguration und wählen Sie dann Workflow erstellen aus.

CLI

Beispiel für einen Workflow zum Markieren und Verschieben

1. Speichern Sie den folgenden Code in einer Datei, `tagAndMoveWorkflow.json` z. B. Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```
[
  {
    "Type": "COPY",
    "CopyStepDetails": {
      "Name": "CopyStep",
      "DestinationFileLocation": {
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
          "Key": "test/"
        }
      }
    }
  },
  {
    "Type": "TAG",
    "TagStepDetails": {
      "Name": "TagStep",
      "Tags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "demo"
        }
      ],
      "SourceFileLocation": "${previous.file}"
    }
  },
  {
    "Type": "DELETE",
    "DeleteStepDetails": {
```

```

        "Name": "DeleteStep",
        "SourceFileLocation": "${original.file}"
    }
}
]

```

Im ersten Schritt wird die hochgeladene Datei an einen neuen Amazon S3 S3-Speicherort kopiert. Im zweiten Schritt wird der Datei (), die an den neuen Speicherort kopiert wurde, ein Tag (Schlüssel-Wert-Paar `previous.file`) hinzugefügt. Und schließlich löscht der dritte Schritt die Originaldatei (). `original.file`

2. Erstellen Sie einen Workflow aus der gespeicherten Datei. Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```

aws transfer create-workflow --description "short-description" --steps
file://path-to-file --region region-ID

```

Beispielsweise:

```

aws transfer create-workflow --description "copy-tag-delete workflow" --steps
file://tagAndMoveWorkflow.json --region us-east-1

```

Note

Weitere Informationen zur Verwendung von Dateien zum Laden von Parametern finden Sie unter [So laden Sie Parameter aus einer Datei](#).

3. Aktualisieren Sie einen vorhandenen Server.

Note

In diesem Schritt wird davon ausgegangen, dass Sie bereits über einen Transfer Family Family-Server verfügen und diesem einen Workflow zuordnen möchten. Falls nicht, siehe [Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder](#). Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```

aws transfer update-server --server-id server-ID --region region-ID

```

```
--workflow-details '{"OnUpload":[{"WorkflowId": "workflow-ID", "ExecutionRole": "execution-role-ARN"}]}'
```

Beispielsweise:

```
aws transfer update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --region us-east-2  
--workflow-details '{"OnUpload":[{"WorkflowId": "w-  
abcdef01234567890", "ExecutionRole": "arn:aws:iam::111111111111:role/nikki-wolf-  
execution-role"}]}'
```

Verwenden Sie benutzerdefinierte Schritte zur Dateiverarbeitung

Mithilfe eines benutzerdefinierten Dateiverarbeitungsschritts können Sie Ihre eigene Dateiverarbeitungslogik verwenden. AWS Lambda Beim Eintreffen einer Datei ruft ein Transfer Family Family-Server eine Lambda-Funktion auf, die benutzerdefinierte Dateiverarbeitungslogik enthält, z. B. das Verschlüsseln von Dateien, das Scannen nach Malware oder das Überprüfen auf falsche Dateitypen. Im folgenden Beispiel wird die AWS Lambda Zielfunktion verwendet, um die Ausgabedatei aus dem vorherigen Schritt zu verarbeiten.

Configure custom parameters

Step name
custom file processing step

File location
Select the file location to use as an input for this step

☒ Apply custom processing to the file created from previous step
Input file is selected from the previous step's output

☐ Apply custom processing to the original source file
Originally uploaded file

Target
am:aws:lambda:us-east-2:1234567... ▼

Timeout (seconds)
60

Note

Eine Beispielfunktion für Lambda finden Sie unter [Beispiel für eine Lambda-Funktion für einen benutzerdefinierten Workflow-Schritt](#). Beispiele für Ereignisse (einschließlich des Speicherorts für Dateien, die an das Lambda übergeben wurden) finden Sie unter [Beispiele für Ereignisse, an die AWS Lambda beim Hochladen einer Datei gesendet werden](#).

Bei einem benutzerdefinierten Workflow-Schritt müssen Sie die Lambda-Funktion so konfigurieren, dass sie den [SendWorkflowStepState](#) API Vorgang aufruft. SendWorkflowStepState benachrichtigt die Workflow-Ausführung darüber, dass der Schritt entweder mit einem Erfolgs- oder einem Fehlerstatus abgeschlossen wurde. Der Status der SendWorkflowStepState API Operation ruft einen Exception-Handler-Schritt oder einen nominalen Schritt in der linearen Sequenz auf, basierend auf dem Ergebnis der Lambda-Funktion.

Wenn die Lambda-Funktion ausfällt oder das Zeitlimit überschritten wird, schlägt der Schritt fehl, und das sehen Sie StepErrored in Ihren CloudWatch Protokollen. Wenn die Lambda-Funktion Teil des nominalen Schritts ist und die Funktion SendWorkflowStepState mit Status="FAILURE" oder Timeout reagiert, wird der Ablauf mit den Exception-Handler-Schritten fortgesetzt. In diesem Fall setzt der Workflow die Ausführung der verbleibenden (falls vorhanden) nominalen Schritte nicht fort. Weitere Details finden Sie unter [Ausnahmebehandlung für einen Workflow](#).

Wenn Sie den SendWorkflowStepState API Vorgang aufrufen, müssen Sie die folgenden Parameter senden:

```
{
  "ExecutionId": "string",
  "Status": "string",
  "Token": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

Sie können das ExecutionIdToken, und WorkflowId aus dem Eingabeereignis extrahieren, das bei der Ausführung der Lambda-Funktion übergeben wird (Beispiele werden in den folgenden Abschnitten gezeigt). Der Status Wert kann entweder oder SUCCESS sein. FAILURE

Um den SendWorkflowStepState API Vorgang von Ihrer Lambda-Funktion aus aufrufen zu können, müssen Sie eine Version von verwenden, AWS SDK die nach der [Einführung von Managed Workflows](#) veröffentlicht wurde.

Mehrere Lambda-Funktionen nacheinander verwenden

Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Schritte nacheinander verwenden, funktioniert die Option Dateispeicherort anders als wenn Sie nur einen einzigen benutzerdefinierten Schritt verwenden. Transfer Family unterstützt nicht die Rückgabe der mit Lambda verarbeiteten Datei, um sie als Eingabe für den nächsten Schritt zu verwenden. Wenn Sie also mehrere benutzerdefinierte Schritte haben, die alle für die Verwendung dieser `previous.file` Option konfiguriert sind, verwenden sie alle denselben Dateispeicherort (den Speicherort der Eingabedatei für den ersten benutzerdefinierten Schritt).

Note

Die `previous.file` Einstellung funktioniert auch anders, wenn Sie nach einem benutzerdefinierten Schritt einen vordefinierten Schritt (kennzeichnen, kopieren, entschlüsseln oder löschen) haben. Wenn der vordefinierte Schritt so konfiguriert ist, dass er die `previous.file` Einstellung verwendet, verwendet der vordefinierte Schritt dieselbe Eingabedatei wie der benutzerdefinierte Schritt. Die verarbeitete Datei aus dem benutzerdefinierten Schritt wird nicht an den vordefinierten Schritt übergeben.

Zugreifen auf eine Datei nach der benutzerdefinierten Verarbeitung

Wenn Sie Amazon S3 als Speicher verwenden und Ihr Workflow einen benutzerdefinierten Schritt umfasst, der Aktionen an der ursprünglich hochgeladenen Datei ausführt, können nachfolgende Schritte nicht auf diese verarbeitete Datei zugreifen. Das heißt, jeder Schritt nach dem benutzerdefinierten Schritt kann nicht auf die aktualisierte Datei aus der Ausgabe des benutzerdefinierten Schritts verweisen.

Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie die folgenden drei Schritte in Ihrem Workflow haben.

- Schritt 1 — Laden Sie eine Datei mit dem Namen `hochexample-file.txt`.
- Schritt 2 — Rufen Sie eine Lambda-Funktion auf, die sich `example-file.txt` in irgendeiner Weise ändert.
- Schritt 3 — Versuchen Sie, die aktualisierte Version von weiter zu verarbeiten. `example-file.txt`

Wenn Sie das `sourceFileLocation` für Schritt 3 so konfigurieren `${original.file}`, verwendet Schritt 3 den ursprünglichen Speicherort der Datei aus dem Zeitpunkt, zu dem der Server die Datei in Schritt 1 in den Speicher hochgeladen hat. Wenn Sie `${previous.file}` für Schritt 3 verwenden, wird in Schritt 3 der Speicherort wiederverwendet, den Schritt 2 als Eingabe verwendet hat.

Daher verursacht Schritt 3 einen Fehler. Wenn in Schritt 3 beispielsweise versucht wird, das Update zu kopieren `example-file.txt`, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
{
  "type": "StepErrored",
  "details": {
    "errorType": "NOT_FOUND",
    "errorMessage": "ETag constraint not met (Service: null; Status Code: 412; Error Code: null; Request ID: null; S3 Extended Request ID: null; Proxy: null)",
    "stepType": "COPY",
    "stepName": "CopyFile"
  },
}
```

Dieser Fehler tritt auf, weil der benutzerdefinierte Schritt das Entitäts-Tag (ETag) für `example-file.txt` so ändert, dass es nicht mit der Originaldatei übereinstimmt.

Note

Dieses Verhalten tritt nicht auf, wenn Sie Amazon verwenden, EFS da Amazon EFS keine Entitäts-Tags zur Identifizierung von Dateien verwendet.

Beispiele für Ereignisse, an die AWS Lambda beim Hochladen einer Datei gesendet werden

Die folgenden Beispiele zeigen die Ereignisse, an die gesendet werden, AWS Lambda wenn ein Datei-Upload abgeschlossen ist. In einem Beispiel wird ein Transfer Family Family-Server verwendet, auf dem die Domain mit Amazon S3 konfiguriert ist. Das andere Beispiel verwendet einen Transfer Family Family-Server, auf dem die Domain Amazon verwendet EFS.

Custom step that uses an Amazon S3 domain

```
{
  "token": "MzI0Nzc4ZDktMGRmMi00MjFhLTgxMjUtYWZmZmRmODNkYjc0",
}
```

```

"serviceMetadata": {
  "executionDetails": {
    "workflowId": "w-1234567890example",
    "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456"
  },
  "transferDetails": {
    "sessionId": "36688ff5d2deda8c",
    "userName": "myuser",
    "serverId": "s-example1234567890"
  }
},
"fileLocation": {
  "domain": "S3",
  "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
  "key": "path/to/mykey",
  "eTag": "d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249",
  "versionId": null
}
}

```

Custom step that uses an Amazon EFS domain

```

{
  "token": "MTg0N2Y3N2UtNWl5Ny00ZmZlLTk5YTgtZTU3YzViYjllNmZm",
  "serviceMetadata": {
    "executionDetails": {
      "workflowId": "w-1234567890example",
      "executionId": "abcd1234-aa11-bb22-cc33-abcdef123456"
    },
    "transferDetails": {
      "sessionId": "36688ff5d2deda8c",
      "userName": "myuser",
      "serverId": "s-example1234567890"
    }
  },
  "fileLocation": {
    "domain": "EFS",
    "fileSystemId": "fs-1234567",
    "path": "/path/to/myfile"
  }
}

```

Beispiel für eine Lambda-Funktion für einen benutzerdefinierten Workflow-Schritt

Die folgende Lambda-Funktion extrahiert die Informationen zum Ausführungsstatus und ruft dann den [SendWorkflowStepState](#) API-Vorgang auf, um den Status für den Schritt an den Workflow zurückzugeben — SUCCESS entweder oder. FAILURE Bevor Ihre Funktion den SendWorkflowStepState API Vorgang aufruft, können Sie Lambda so konfigurieren, dass eine Aktion auf der Grundlage Ihrer Workflow-Logik ausgeführt wird.

```
import json
import boto3

transfer = boto3.client('transfer')

def lambda_handler(event, context):
    print(json.dumps(event))

    # call the SendWorkflowStepState API to notify the workflow about the step's
    # SUCCESS or FAILURE status
    response = transfer.send_workflow_step_state(
        WorkflowId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['workflowId'],
        ExecutionId=event['serviceMetadata']['executionDetails']['executionId'],
        Token=event['token'],
        Status='SUCCESS|FAILURE'
    )

    print(json.dumps(response))

    return {
        'statusCode': 200,
        'body': json.dumps(response)
    }
```

IAMBerechtigungen für einen benutzerdefinierten Schritt

Damit ein Schritt, der ein Lambda aufruft, erfolgreich sein kann, stellen Sie sicher, dass die Ausführungsrolle für Ihren Workflow die folgenden Berechtigungen enthält.

```
{
    "Sid": "Custom",
    "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
    "lambda:InvokeFunction"
],
"Resource": [
    "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
]
}
```

IAM Richtlinien für Workflows

Wenn Sie einem Server einen Workflow hinzufügen, müssen Sie eine Ausführungsrolle auswählen. Der Server verwendet diese Rolle, wenn er den Workflow ausführt. Wenn die Rolle nicht über die richtigen Berechtigungen verfügt, AWS Transfer Family kann der Workflow nicht ausgeführt werden.

In diesem Abschnitt wird ein möglicher Satz von AWS Identity and Access Management (IAM) Berechtigungen beschrieben, mit denen Sie einen Workflow ausführen können. Weitere Beispiele werden später in diesem Thema beschrieben.

Note

Wenn Ihre Amazon S3 S3-Dateien Tags haben, müssen Sie Ihrer IAM Richtlinie eine oder zwei Berechtigungen hinzufügen.

- `s3:GetObjectTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die nicht versioniert ist.
- `s3:GetObjectVersionTagging` Für eine Amazon S3 S3-Datei hinzufügen, die versioniert ist.

Um eine Ausführungsrolle für Ihren Workflow zu erstellen

1. Erstellen Sie eine neue IAM Rolle und fügen Sie der Rolle die AWS verwaltete Richtlinie `AWSTransferFullAccess` hinzu. Weitere Informationen zum Erstellen einer neuen IAM Rolle finden Sie unter [the section called “Erstellen Sie eine IAM Rolle und eine Richtlinie”](#).
2. Erstellen Sie eine weitere Richtlinie mit den folgenden Berechtigungen und fügen Sie sie Ihrer Rolle hinzu. Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "ConsoleAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetBucketLocation",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "ListObjectsInBucket",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllObjectActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:*Object",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "GetObjectVersion",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObjectVersion",
    "Resource": [
      "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "Custom",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
    ]
  },
  {
    "Sid": "Tag",
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "s3:PutObjectTagging",
            "s3:PutObjectVersionTagging"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
        ]
    }
}

```

3. Speichern Sie diese Rolle und geben Sie sie als Ausführungsrolle an, wenn Sie einem Server einen Workflow hinzufügen.

Note

AWS empfiehlt, beim Erstellen von IAM Rollen den Zugriff auf Ihre Ressourcen so weit wie möglich für Ihren Workflow einzuschränken.

Vertrauensbeziehungen im Arbeitsablauf

Rollen für die Workflow-Ausführung erfordern auch eine Vertrauensbeziehung mit `transfer.amazonaws.com`. Informationen zum Einrichten einer Vertrauensbeziehung für AWS Transfer Family finden Sie unter [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Während Sie Ihr Vertrauensverhältnis aufbauen, können Sie auch Maßnahmen ergreifen, um das Problem des verwirrten Stellvertreters zu vermeiden. Eine Beschreibung dieses Problems sowie Beispiele, wie es vermieden werden kann, finden Sie unter [the section called "Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention"](#).

Beispiel für eine Ausführungsrolle: Entschlüsseln, Kopieren und Markieren

Wenn Sie Workflows haben, die Schritte zum Markieren, Kopieren und Entschlüsseln beinhalten, können Sie die folgende Richtlinie verwenden. IAM Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {

```

```

        "Sid": "CopyRead",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:GetObject",
            "s3:GetObjectTagging",
            "s3:GetObjectVersionTagging"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::source-bucket-name/*"
    },
    {
        "Sid": "CopyWrite",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:PutObjectTagging"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
    },
    {
        "Sid": "CopyList",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:ListBucket",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::source-bucket-name",
            "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
        ]
    },
    {
        "Sid": "Tag",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObjectTagging",
            "s3:PutObjectVersionTagging"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "s3:RequestObjectTag/Archive": "yes"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "ListBucket",
        "Effect": "Allow",

```



```

        "Action": "s3:ListBucket",
        "Resource": [
            "arn:aws:s3:::destination-bucket-name"
        ],
    },
    {
        "Sid": "HomeDirObjectAccess",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:PutObject",
            "s3:GetObject",
            "s3:DeleteObjectVersion",
            "s3:DeleteObject",
            "s3:GetObjectVersion"
        ],
        "Resource": "arn:aws:s3:::destination-bucket-name/*"
    },
    {
        "Sid": "Decrypt",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "secretsmanager:GetSecretValue"
        ],
        "Resource": "arn:aws:secretsmanager:region:account-ID:secret:aws/transfer/
*"
    }
]
}

```

Beispiel für eine Ausführungsrolle: Funktion ausführen und löschen

In diesem Beispiel haben Sie einen Workflow, der eine AWS Lambda Funktion aufruft. Wenn der Workflow die hochgeladene Datei löscht und über einen Exception-Handler-Schritt verfügt, der auf eine fehlgeschlagene Workflow-Ausführung im vorherigen Schritt reagiert, verwenden Sie die folgende IAM Richtlinie. Ersetzen Sie jeden *user input placeholder* durch Ihre Informationen.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "Delete",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [

```

```

        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
},
{
    "Sid": "Custom",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name"
    ]
}
]
}

```

Ausnahmebehandlung für einen Workflow

Wenn während der Ausführung eines Workflows Fehler auftreten, werden die von Ihnen angegebenen Schritte zur Ausnahmebehandlung ausgeführt. Sie geben die Schritte zur Fehlerbehandlung für einen Workflow auf die gleiche Weise an, wie Sie die nominalen Schritte für den Workflow angeben. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben die benutzerdefinierte Verarbeitung in nominalen Schritten konfiguriert, um eingehende Dateien zu überprüfen. Wenn die Dateiüberprüfung fehlschlägt, kann in einem Schritt zur Ausnahmebehandlung eine E-Mail an den Administrator gesendet werden.

Der folgende Beispiel-Workflow umfasst zwei Schritte:

- Ein nominaler Schritt, der überprüft, ob die hochgeladene Datei das richtige CSV Format hat
- Ein Schritt zur Ausnahmebehandlung, bei dem eine E-Mail gesendet wird, falls die hochgeladene Datei nicht CSV formatiert ist und der nominelle Schritt fehlschlägt

Um den Schritt zur Ausnahmebehandlung einzuleiten, muss die AWS Lambda Funktion im nominalen Schritt mit antworten. Status="FAILURE" Weitere Informationen zur Fehlerbehandlung in Workflows finden Sie unter. [the section called “Verwenden Sie benutzerdefinierte Schritte zur Dateiverarbeitung”](#)

w-1234567890abcdef0

Delete

Description

Workflow description

Check for CSV files

Nominal steps (1) Info

Number	Description	Type	Configuration
1	is-CSV	CUSTOM	Details

Exception handlers (1) Info

Number	Description	Type	Configuration
1	send-email	CUSTOM	Details

Überwachen Sie die Workflow-Ausführung

Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS Ressourcen und die Anwendungen, die Sie ausführen, AWS Cloud in Echtzeit. Sie können Amazon verwenden, CloudWatch um Metriken zu sammeln und zu verfolgen. Dabei handelt es sich um Variablen, die Sie für Ihre Workflows messen können. Sie können Workflow-Metriken und konsolidierte Protokolle mithilfe von Amazon anzeigen CloudWatch.

CloudWatch Protokollierung für einen Workflow

CloudWatch bietet eine konsolidierte Prüfung und Protokollierung des Fortschritts und der Ergebnisse von Workflows.

CloudWatch Amazon-Protokolle für Workflows anzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs und anschließend Log-Gruppen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Protokollgruppen in der Navigationsleiste die richtige Region für Ihren AWS Transfer Family Server aus.
4. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, die Ihrem Server entspricht.

Wenn Ihre Server-ID beispielsweise lautet `-1234567890abcdef0`, ist Ihre Protokollgruppe/
aws/transfer/s-1234567890abcdef0.

5. Auf der Seite mit den Protokollgruppendetails für Ihren Server werden die neuesten Protokollstreams angezeigt. Es gibt zwei Protokollstreams für den Benutzer, den Sie untersuchen:

- Einer für jede Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) -Sitzung.
- Eine für den Workflow, der für Ihren Server ausgeführt wird. Das Format für den Protokollstream für den Workflow ist `username.workflowID.uniqueStreamSuffix`.

Wenn Ihr Benutzer beispielsweise ist `mary-major`, haben Sie die folgenden Protokollstreams:

```
mary-major-east.1234567890abcdef0
mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789
```

Note

Die in diesem Beispiel aufgeführten 16-stelligen alphanumerischen Identifikatoren sind fiktiv. Die Werte, die Sie bei Amazon sehen, CloudWatch sind unterschiedlich.

Auf der Seite Ereignisse protokollieren für `mary-major-usa-east.1234567890abcdef0` werden die Details für jede Benutzersitzung angezeigt, und der `mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789` Protokollstream enthält die Details für den Workflow.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Protokollstream für `mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789`, der auf einem Workflow (`w-abcdef01234567890`) basiert, der einen Kopierschritt enthält.

```
{
  "type": "ExecutionStarted",
  "details": {
    "input": {
      "initialFileLocation": {
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
        "versionId": "version-id",
        "etag": "etag-id"
      }
    }
  }
}
```

```

        }
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
        "serverId": "s-server-id",
        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    }
},
{
    "type": "StepStarted",
    "details": {
        "input": {
            "fileLocation": {
                "backingStore": "S3",
                "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
                "key": "mary/workflowSteps2.json",
                "versionId": "version-id",
                "etag": "etag-id"
            }
        },
        "stepType": "COPY",
        "stepName": "copyToShared"
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
        "serverId": "s-server-id",
        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    }
},
{
    "type": "StepCompleted",
    "details": {
        "output": {},
        "stepType": "COPY",
        "stepName": "copyToShared"
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {

```

```

        "serverId": "server-id",
        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    },
    {
        "type": "ExecutionCompleted",
        "details": {},
        "workflowId": "w-abcdef01234567890",
        "executionId": "execution-id",
        "transferDetails": {
            "serverId": "s-server-id",
            "username": "mary",
            "sessionId": "session-id"
        }
    }
}

```

CloudWatch Metriken für Workflows

AWS Transfer Family bietet mehrere Metriken für Workflows. Sie können Messwerte darüber anzeigen, wie viele Workflow-Ausführungen in der letzten Minute gestartet, erfolgreich abgeschlossen und fehlgeschlagen sind. Alle CloudWatch Metriken für Transfer Family werden unter [beschrieben](#).
[CloudWatch Metriken für Transfer Family verwenden](#).

Erstellen Sie einen Workflow aus einer Vorlage

Sie können einen AWS CloudFormation Stapel bereitstellen, der aus einer Vorlage einen Workflow und einen Server erstellt. Dieses Verfahren enthält ein Beispiel, mit dem Sie schnell einen Workflow bereitstellen können.

Um einen AWS CloudFormation Stack zu erstellen, der einen AWS Transfer Family Workflow und einen Server erstellt

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Speichern Sie den folgenden Code in einer Datei.

YAML

```

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Resources:

```

```

SFTPServer:
  Type: 'AWS::Transfer::Server'
  Properties:
    WorkflowDetails:
      OnUpload:
        - ExecutionRole: workflow-execution-role-arn
          WorkflowId: !GetAtt
            - TransferWorkflow
            - WorkflowId
TransferWorkflow:
  Type: AWS::Transfer::Workflow
  Properties:
    Description: Transfer Family Workflows Blog
    Steps:
      - Type: COPY
        CopyStepDetails:
          Name: copyToUserKey
          DestinationFileLocation:
            S3FileLocation:
              Bucket: archived-records
              Key: ${transfer:UserName}/
            OverwriteExisting: 'TRUE'
      - Type: TAG
        TagStepDetails:
          Name: tagFileForArchive
          Tags:
            - Key: Archive
              Value: yes
      - Type: CUSTOM
        CustomStepDetails:
          Name: transferExtract
          Target: arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name
          TimeoutSeconds: 60
      - Type: DELETE
        DeleteStepDetails:
          Name: DeleteInputFile
          SourceFileLocation: '${original.file}'
    Tags:
      - Key: Name
        Value: TransferFamilyWorkflows

```

JSON

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Resources": {
    "SFTPServer": {
      "Type": "AWS::Transfer::Server",
      "Properties": {
        "WorkflowDetails": {
          "OnUpload": [
            {
              "ExecutionRole": "workflow-execution-role-arn",
              "WorkflowId": {
                "Fn::GetAtt": [
                  "TransferWorkflow",
                  "WorkflowId"
                ]
              }
            ]
          ]
        }
      }
    },
    "TransferWorkflow": {
      "Type": "AWS::Transfer::Workflow",
      "Properties": {
        "Description": "Transfer Family Workflows Blog",
        "Steps": [
          {
            "Type": "COPY",
            "CopyStepDetails": {
              "Name": "copyToUserKey",
              "DestinationFileLocation": {
                "S3FileLocation": {
                  "Bucket": "archived-records",
                  "Key": "${transfer:UserName}/"
                }
              },
              "OverwriteExisting": "TRUE"
            }
          },
          {
            "Type": "TAG",
```



```

        "TagStepDetails": {
            "Name": "tagFileForArchive",
            "Tags": [
                {
                    "Key": "Archive",
                    "Value": "yes"
                }
            ]
        },
        {
            "Type": "CUSTOM",
            "CustomStepDetails": {
                "Name": "transferExtract",
                "Target": "arn:aws:lambda:region:account-
id:function:function-name",
                "TimeoutSeconds": 60
            }
        },
        {
            "Type": "DELETE",
            "DeleteStepDetails": {
                "Name": "DeleteInputFile",
                "SourceFileLocation": "${original.file}"
            }
        }
    ],
    "Tags": [
        {
            "Key": "Name",
            "Value": "TransferFamilyWorkflows"
        }
    ]
}
}
}
}
}

```

3. Ersetzen Sie die folgenden Elemente durch Ihre tatsächlichen Werte.

- Ersetzen *workflow-execution-role-arn* mit der Rolle ARN für die tatsächliche Workflow-Ausführung. Beispiel: `arn:aws:transfer:us-east-2:111122223333:workflow/w-1234567890abcdef0`

- `arn:aws:lambda:region:account-id:function:function-name` Ersetzen Sie durch die ARN für Ihre Lambda-Funktion. Beispiel, `arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function:example-lambda-idp`.
4. Folgen Sie den Anweisungen zum Bereitstellen eines AWS CloudFormation Stacks anhand einer vorhandenen Vorlage unter [Auswahl einer Stack-Vorlage](#) im AWS CloudFormation Benutzerhandbuch.

Nachdem der Stack bereitgestellt wurde, können Sie Details dazu auf der Registerkarte Ausgaben in der CloudFormation Konsole einsehen. Die Vorlage erstellt einen neuen AWS Transfer Family SFTP Server, der vom Service verwaltete Benutzer verwendet, sowie einen neuen Workflow und ordnet den Workflow dem neuen Server zu.

Einen Workflow von einem Transfer Family Family-Server entfernen

Wenn Sie einem Transfer Family Family-Server einen Workflow zugeordnet haben und diese Zuordnung nun entfernen möchten, können Sie dies mithilfe der Konsole oder programmgesteuert tun.

Console

So entfernen Sie einen Workflow von einem Transfer Family Family-Server

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server aus.
3. Wählen Sie den Bezeichner für den Server in der Spalte Server-ID aus.
4. Scrollen Sie auf der Detailseite für den Server nach unten zum Abschnitt Zusätzliche Details und wählen Sie dann Bearbeiten aus.
5. Löschen Sie auf der Seite Zusätzliche Details bearbeiten im Abschnitt Verwaltete Workflows die Informationen für alle Einstellungen:
 - Wählen Sie den Bindestrich (-) aus der Liste der Workflows für den Workflow für vollständige Datei-Uploads aus.
 - Falls nicht bereits deaktiviert, wählen Sie den Bindestrich (-) aus der Liste der Workflows für den Workflow für unvollständige Datei-Uploads aus.

- Wählen Sie den Bindestrich (-) aus der Rollenliste für die Ausführungsrolle Verwaltete Workflows aus.

Wenn Sie den Gedankenstrich nicht sehen, scrollen Sie nach oben, bis Sie ihn sehen, da er der erste Wert in jedem Menü ist.

Der Bildschirm sollte wie folgt aussehen.

6. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.

CLI

Sie verwenden den Aufruf `update-server` (oder `UpdateServer` für API) und geben leere Argumente für die `OnPartialUpload` Parameter `OnUpload` und an.

Führen Sie in der den folgenden Befehl aus: AWS CLI

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --workflow-details
'{"OnPartialUpload":[], "OnUpload":[]}'
```

your-server-id Ersetzen Sie es durch die ID für Ihren Server. Wenn Ihre Server-ID beispielsweise `s-01234567890abcdef`, lautet der Befehl wie folgt:

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-details
'{"OnPartialUpload":[], "OnUpload":[]}'
```

Einschränkungen und Einschränkungen verwalteter Workflows

Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten derzeit für Workflows zur Verarbeitung nach dem Upload für AWS Transfer Family.

- Konto- und regionsübergreifende AWS Lambda Funktionen werden nicht unterstützt. Sie können jedoch kontenübergreifend kopieren, sofern Ihre AWS Identity and Access Management (IAM) Richtlinien korrekt konfiguriert sind.
- Für alle Workflow-Schritte müssen sich alle Amazon S3 S3-Buckets, auf die der Workflow zugreift, in derselben Region wie der Workflow selbst befinden.
- Für einen Entschlüsselungsschritt muss das Entschlüsselungsziel mit der Quelle für Region und Backing-Store übereinstimmen (wenn die zu entschlüsselnde Datei beispielsweise in Amazon S3 gespeichert ist, muss sich das angegebene Ziel auch in Amazon S3 befinden).
- Nur asynchrone benutzerdefinierte Schritte werden unterstützt.
- Die Timeouts für benutzerdefinierte Schritte sind ungefähre Angaben. Das heißt, das Timeout kann etwas länger dauern als angegeben. Darüber hinaus ist der Workflow von der Lambda-Funktion abhängig. Wenn die Funktion während der Ausführung verzögert wird, ist sich der Workflow der Verzögerung daher nicht bewusst.
- Wenn Sie Ihr Drosselungslimit überschreiten, fügt Transfer Family der Warteschlange keine Workflow-Operationen hinzu.
- Workflows werden für Dateien mit einer Größe von 0 nicht initiiert. Dateien mit einer Größe von mehr als 0 initiieren den zugehörigen Workflow.

Einschränkungen

Darüber hinaus gelten die folgenden Funktionseinschränkungen für Workflows für Transfer Family:

- Die Anzahl der Workflows pro Region und Konto ist auf 10 begrenzt.
- Das maximale Timeout für benutzerdefinierte Schritte beträgt 30 Minuten.
- Die maximale Anzahl von Schritten in einem Workflow beträgt 8.
- Die maximale Anzahl von Tags pro Workflow beträgt 50.
- Die maximale Anzahl gleichzeitiger Ausführungen, die einen Entschlüsselungsschritt enthalten, beträgt 250 pro Workflow.

- Sie können maximal 3 PGP private Schlüssel pro Transfer Family Family-Server pro Benutzer speichern.
- Die maximale Größe für eine entschlüsselte Datei beträgt 10 GB.
- Wir drosseln die neue Ausführungsrate mithilfe eines [Token-Bucket-Systems](#) mit einer Burst-Kapazität von 100 und einer Nachfüllrate von 1.
- Jedes Mal, wenn Sie einen Workflow von einem Server entfernen und ihn durch einen neuen ersetzen oder die Serverkonfiguration aktualisieren (was sich auf die Ausführungsrolle eines Workflows auswirkt), müssen Sie etwa 10 Minuten warten, bevor Sie den neuen Workflow ausführen. Der Transfer Family Family-Server speichert die Workflow-Details im Cache, und es dauert 10 Minuten, bis der Server seinen Cache aktualisiert hat.

Darüber hinaus müssen Sie sich von allen aktiven SFTP Sitzungen abmelden und sich nach Ablauf der 10-minütigen Wartezeit wieder anmelden, um die Änderungen zu sehen.

Server verwalten

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Anzeigen einer Liste Ihrer Server, zum Anzeigen Ihrer Serverdetails, zum Bearbeiten Ihrer Serverdetails und zum Ändern des Hostschlüssels für Ihren SFTP -fähigen Server.

Themen

- [Eine Liste von Servern anzeigen](#)
- [Löschen Sie einen Server](#)
- [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#)
- [AS2Serverdetails anzeigen](#)
- [Serverdetails bearbeiten](#)
- [Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server verwalten](#)
- [Überwachung der Nutzung in der Konsole](#)

Eine Liste von Servern anzeigen

Auf der AWS Transfer Family Konsole finden Sie eine Liste all Ihrer Server, die sich in der von Ihnen ausgewählten AWS Region befinden.

Um eine Liste Ihrer Server zu finden, die in einer AWS Region existieren

- Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.

Wenn Sie einen oder mehrere Server in der aktuellen AWS Region haben, öffnet sich die Konsole und zeigt eine Liste Ihrer Server an. Wenn Sie keine Serverliste sehen, stellen Sie sicher, dass Sie sich in der richtigen Region befinden. Sie können auch im Navigationsbereich Servers (Server) auswählen.

Weitere Informationen zum Anzeigen Ihrer Serverdetails finden Sie unter [SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und](#).

Löschen Sie einen Server

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie einen Transfer Family Family-Server mithilfe der AWS Transfer Family Konsole oder löschen AWS CLI.

Important

Ihnen wird jedes Protokoll, das für den Zugriff auf Ihren Endpunkt aktiviert ist, in Rechnung gestellt, bis Sie den Server löschen.

Warning

Das Löschen eines Servers hat zur Folge, dass alle seine Benutzer gelöscht werden. Daten in dem Bucket, auf den über den Server zugegriffen wurde, werden nicht gelöscht und sind weiterhin für AWS Benutzer zugänglich, die über Berechtigungen für diese Amazon S3 S3-Buckets verfügen.

Console

Um einen Server mithilfe der Konsole zu löschen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server aus.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, den Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie bei Actions auf Delete.
5. Geben Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdiaologfeld das Wort **delete**, und klicken Sie dann auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie den Server löschen möchten.

Der Server wird von der Seite Server gelöscht und es wird Ihnen nichts mehr in Rechnung gestellt.

AWS CLI

Um einen Server mit dem zu löschen CLI

1. (Optional) Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Details für den Server anzuzeigen, den Sie dauerhaft löschen möchten.

```
aws transfer describe-server --server-id your-server-id
```

Dieser `describe-server` Befehl gibt alle Details für Ihren Server zurück.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Server zu löschen.

```
aws transfer delete-server --server-id your-server-id
```

Bei Erfolg löscht der Befehl den Server und gibt keine Informationen zurück.

SFTPFTPServerdetails FTPS anzeigen und

Sie können eine Liste mit Details und Eigenschaften für einen einzelnen AWS Transfer Family Server finden. Zu den Servereigenschaften gehören Protokolle, Identitätsanbieter, Status, Endpunkttyp, benutzerdefinierter Hostname, Endpunkt, Benutzer, Protokollierungsrolle, Serverhostschlüssel und Tags.

Um Serverdetails anzuzeigen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf Servers (Server).
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen (siehe unten).

Sie können die Eigenschaften des Servers auf dieser Seite ändern, indem Sie Bearbeiten wählen. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Serverdetails finden Sie unter [Serverdetails bearbeiten](#). Die Detailseite für AS2 Server unterscheidet sich geringfügig. Informationen zu AS2 Servern finden Sie unter [AS2Serverdetails anzeigen](#).

Protocols Edit	Identity provider Edit
Protocols over which clients can connect to your server's endpoint SFTP	Identity provider type Info Custom - AWS Lambda AWS Lambda function test-UserAuthenticationLambda ↗

 Note

Die Werte für die Beschreibung des Server-Host-Schlüssels und das Importdatum sind seit September 2022 neu. Diese Werte wurden eingeführt, um die Funktion für mehrere Hostschlüssel zu unterstützen. Diese Funktion erforderte die Migration aller einzelnen Hostschlüssel, die vor der Einführung mehrerer Hostschlüssel verwendet wurden.

Der Wert Importdatum für einen migrierten Server-Hostschlüssel ist auf das Datum der letzten Änderung für den Server festgelegt. Das heißt, das Datum, das Sie für Ihren migrierten Hostschlüssel sehen, entspricht dem Datum, an dem Sie den Server vor der Migration des Server-Host-Schlüssels zuletzt geändert haben.

Der einzige Schlüssel, der migriert wurde, ist Ihr ältester oder einziger Server-Hostschlüssel. Alle zusätzlichen Schlüssel haben ihr aktuelles Datum, ab dem Sie sie importiert haben. Darüber hinaus enthält der migrierte Schlüssel eine Beschreibung, anhand derer er leicht als migriert identifiziert werden kann.

Die Migration fand zwischen dem 2. und 13. September statt. Das tatsächliche Migrationsdatum innerhalb dieses Bereichs hängt von der Region Ihres Servers ab.

Additional details
Edit

Log group /aws/transfer/s- 	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info AWSTransferLoggingAccess 	Workflow for complete uploads w- 	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256: 	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2020-06	Managed workflows execution role transfer-workflows- 	Passive IP -

AS2Serverdetails anzeigen

Sie können eine Liste mit Details und Eigenschaften für einen einzelnen AWS Transfer Family Server finden. Zu den Servereigenschaften gehören Protokolle, Status und mehr. Bei AS2 Servern können Sie auch die AS2 asynchronen MDN Ausgangs-IP-Adressen anzeigen.

Protocols
Edit

Protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- AS2

Identity provider
Edit


AS2 Auth
 Basic authentication is not supported for AS2. Access can be controlled through VPC security groups.


AS2Jedem Server werden drei statische IP-Adressen zugewiesen. Verwenden Sie diese IP-Adressen für den asynchronen Versand MDNs an Ihre Handelspartner. AS2

AS2 asynchronous MDN egress IP details

Below are the service managed static IP addresses used for sending your asynchronous MDNs to trading partners over AS2

Der untere Teil der Seite mit den AS2 Serverdetails enthält Details zu allen angehängten Workflows sowie Überwachungs- und Tagging-Informationen.



Serverdetails bearbeiten

Nachdem Sie einen AWS Transfer Family Server erstellt haben, können Sie die Serverkonfiguration bearbeiten.

Themen

- [Bearbeiten Sie die Dateiübertragungsprotokolle](#)
- [Bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Identity-Provider-Parameter](#)
- [Bearbeiten Sie den Serverendpunkt](#)

- [Bearbeiten Sie Ihre Logging-Konfiguration](#)
- [Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie](#)
- [Ändern Sie den verwalteten Workflow für Ihren Server](#)
- [Ändern Sie die Display-Banner für Ihren Server](#)
- [Schalten Sie Ihren Server online oder offline](#)

Um die Konfiguration eines Servers zu bearbeiten

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server aus.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen (siehe unten).

Sie können die Eigenschaften des Servers auf dieser Seite ändern, indem Sie Bearbeiten wählen:

- Informationen zum Ändern der Protokolle finden Sie unter [Bearbeiten Sie die Dateiübertragungsprotokolle](#).
- Beachten Sie beim Identitätsanbieter, dass Sie den Identitätsanbietertyp eines Servers nicht ändern können, nachdem Sie den Server erstellt haben. Um den Identitätsanbieter zu ändern, müssen Sie den Server löschen und dann mit dem gewünschten Identitätsanbieter neu erstellen.

 Note

Wenn Ihr Server einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwendet, können Sie einige Eigenschaften bearbeiten. Details hierzu finden Sie unter [Bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Identity-Provider-Parameter](#).

- Informationen zum Ändern des Endpunktyps oder des benutzerdefinierten Hostnamens finden Sie unter [Bearbeiten Sie den Serverendpunkt](#).
- Um eine Vereinbarung hinzuzufügen, müssen Sie Ihrem Server zunächst ein Protokoll AS2 als Protokoll hinzufügen. Details hierzu finden Sie unter [Bearbeiten Sie die Dateiübertragungsprotokolle](#).

- Informationen zur Verwaltung von Hostschlüsseln für Ihren Server finden Sie unter [Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server verwalten](#).
- Unter Zusätzliche Details können Sie die folgenden Informationen bearbeiten:
 - Informationen zum Ändern der Protokollierungsrolle finden Sie unter [Bearbeiten Sie Ihre Logging-Konfiguration](#).
 - Informationen zum Ändern der Sicherheitsrichtlinie finden Sie unter [Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie](#).
 - Informationen zum Ändern des Server-Host-Schlüssels finden Sie unter [Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server verwalten](#).
 - Informationen zum Ändern des verwalteten Workflows für Ihren Server finden Sie unter [Ändern Sie den verwalteten Workflow für Ihren Server](#).
 - Informationen zum Bearbeiten der Display-Banner für Ihren Server finden Sie unter [Ändern Sie die Display-Banner für Ihren Server](#).
- Unter Zusätzliche Konfiguration können Sie die folgenden Informationen bearbeiten:
 - SetStat Option: Aktivieren Sie diese Option, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn ein Client versucht, eine Datei SETSTAT zu verwenden, die Sie in einen Amazon S3 S3-Bucket hochladen. Weitere Informationen finden Sie in der SetStatOption Dokumentation im [ProtocolDetails](#) Thema.
 - TLSSitzungswiederaufnahme: bietet einen Mechanismus zur Wiederaufnahme oder gemeinsamen Nutzung eines ausgehandelten geheimen Schlüssels zwischen der Steuerung und der Datenverbindung für eine FTPS Sitzung. Weitere Informationen finden Sie in der TlsSessionResumptionMode Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.
 - Passive IP: gibt den passiven Modus, für FTP und FTPS Protokolle an. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse ein, z. B. die öffentliche IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers. Weitere Informationen finden Sie in der PassiveIp Dokumentation zum [ProtocolDetails](#) Thema.
- Informationen zum Starten oder Stoppen Ihres Servers finden Sie unter [Schalten Sie Ihren Server online oder offline](#).
- Informationen zum Löschen eines Servers finden Sie unter [Löschen Sie einen Server](#).
- Informationen zum Bearbeiten der Eigenschaften eines Benutzers finden Sie unter [Verwaltung der Zugriffskontrollen](#).

Protocols	Identity provider
Protocols over which clients can connect to your server's endpoint SFTP	Identity provider type Info Custom - AWS Lambda AWS Lambda function test-UserAuthenticationLambda ↗

Note

Die Werte für die Beschreibung des Server-Host-Schlüssels und das Importdatum sind seit September 2022 neu. Diese Werte wurden eingeführt, um die Funktion für mehrere Hostschlüssel zu unterstützen. Diese Funktion erforderte die Migration aller einzelnen Hostschlüssel, die vor der Einführung mehrerer Hostschlüssel verwendet wurden.

Der Wert Importdatum für einen migrierten Server-Hostschlüssel ist auf das Datum der letzten Änderung für den Server festgelegt. Das heißt, das Datum, das Sie für Ihren migrierten Hostschlüssel sehen, entspricht dem Datum, an dem Sie den Server vor der Migration des Server-Host-Schlüssels zuletzt geändert haben.

Der einzige Schlüssel, der migriert wurde, ist Ihr ältester oder einziger Server-Hostschlüssel. Alle zusätzlichen Schlüssel haben ihr aktuelles Datum, ab dem Sie sie importiert haben. Darüber hinaus enthält der migrierte Schlüssel eine Beschreibung, anhand derer er leicht als migriert identifiziert werden kann.

Die Migration fand zwischen dem 2. und 13. September statt. Das tatsächliche Migrationsdatum innerhalb dieses Bereichs hängt von der Region Ihres Servers ab.

Additional details
Edit

Log group /aws/transfer/s-	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info AWSTransferLoggingAccess	Workflow for complete uploads w-	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256:	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2020-06	Managed workflows execution role transfer-workflows	Passive IP -

Bearbeiten Sie die Dateiübertragungsprotokolle

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie das Dateiübertragungsprotokoll bearbeiten. Das Dateiübertragungsprotokoll verbindet den Client mit dem Endpunkt Ihres Servers.

Um die Protokolle zu bearbeiten

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben Protokolle die Option Bearbeiten aus.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Seite Protokolle das oder die Kontrollkästchen für das Protokoll, um die folgenden Dateiübertragungsprotokolle hinzuzufügen oder zu entfernen:

- Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) — Dateiübertragung über SSH

Weitere Informationen zu finden SFTP Sie unter [Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server](#).

- File Transfer Protocol Secure (FTPS) — Dateiübertragung mit TLS Verschlüsselung

Weitere Informationen zu finden FTP Sie unter [Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server](#).

- File Transfer Protocol (FTP) — unverschlüsselte Dateiübertragung

Weitere Informationen zu finden Sie FTPS unter [Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server](#).

Note

Wenn Sie einen vorhandenen Server nur für aktiviert haben und Sie FTPS und hinzufügen möchten SFTP, müssen Sie sicherstellen FTP, dass Sie über die richtigen Einstellungen für Identitätsanbieter und Endpunkttyp verfügen, die mit FTPS und kompatibel sind FTP.

Edit protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)

Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

- ☐ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
- ☐ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
- ☐ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
- ☐ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

Cancel Save

Wenn Sie auswählen FTPS, müssen Sie ein in AWS Certificate Manager (ACM) gespeichertes Zertifikat auswählen, das zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen FTPS.

Informationen zum Anfordern eines neuen öffentlichen Zertifikats finden Sie unter [Anfordern eines öffentlichen Zertifikats](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.

Informationen zum Importieren eines vorhandenen Zertifikats finden Sie unter [Zertifikate importieren ACM](#) in im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch. ACM

Informationen zum Anfordern eines privaten Zertifikats zur Verwendung FTPS über private IP-Adressen finden Sie unter [Anfordern eines privaten Zertifikats](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.

Zertifikate mit den folgenden kryptografischen Algorithmen und Schlüsselgrößen werden unterstützt:

- 2048-Bit RSA (_2048) RSA
- 4096-Bit (_4096) RSA RSA
- Elliptic Prime Curve 256-Bit (EC_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384-Bit (EC_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521-Bit (EC_secp521r1)

 Note

Bei dem Zertifikat muss es sich um ein gültiges SSL/TLS X.509 Version 3-Zertifikat mit einer angegebenen IP-Adresse und FQDN Informationen über den Aussteller handeln.

Choose protocols

Select the protocols you want to enable [Info](#)
Choose one or more file transfer protocols over which clients can connect to your server's endpoint

☐ SFTP (SSH File Transfer Protocol) - file transfer over Secure Shell
☐ AS2 (Applicability Statement 2) - messaging protocol for exchanging business-to-business data [Info](#)
☒ FTPS (File Transfer Protocol Secure) - file transfer protocol with TLS encryption
☐ FTP (File Transfer Protocol) - unencrypted file transfer protocol

AWS Certificate Manager (ACM) certificate [Info](#)

Server certificate
Choose a certificate stored in ACM which will be used to identify your server when clients connect to it over FTPS





Cancel Next

3. Wählen Sie Save (Speichern) aus. Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück.

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierten Identity-Provider-Parameter

In der AWS Transfer Family Konsole können Sie für benutzerdefinierte Identitätsanbieter einige Einstellungen ändern, je nachdem, ob Sie eine Lambda-Funktion oder ein API Gateway verwenden. In beiden Fällen können Sie Ihre Authentifizierungsmethode bearbeiten, wenn Ihr Server SFTP das Protokoll verwendet.

- Wenn Sie ein Lambda als Identitätsanbieter verwenden, können Sie die zugrunde liegende Lambda-Funktion ändern.

Transfer Family > Servers > s-[redacted] > Edit identity provider

Edit identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ **Service managed**
Create and manage users within the service

☐ **AWS Directory Service** [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☐ **Custom Identity Provider** [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

☐ **Use AWS Lambda to connect your identity provider** [Info](#)
Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☐ **Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** [Info](#)
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

AWS Lambda function

[redacted] ▼



Authentication methods
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

☒ Password OR public key

☐ Password ONLY

☐ Public Key ONLY

☐ Password AND public key

 Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel

Save

- Wenn Sie ein API Gateway als Identitätsanbieter verwenden, können Sie das Gateway URL oder die Aufrufrolle oder beides aktualisieren.

Transfer Family > Servers > s-[redacted] > Edit identity provider

Edit identity provider

Identity Provider for SFTP, FTPS, or FTP

Identity provider type
An identity provider manages user access for authentication and authorization

☐ **Service managed**
Create and manage users within the service

☐ **AWS Directory Service** [Info](#)
Enable users in AWS Managed AD or use your own self-managed AD in your on-premises environment or in AWS

☒ **Custom Identity Provider** [Info](#)
Manage users by integrating an identity provider of your choice

☐ **Use AWS Lambda to connect your identity provider** [Info](#)
Invoke an AWS Lambda function to call your identity provider's API for user authentication and authorization

☒ **Use Amazon API Gateway to connect your identity provider** [Info](#)
Use a RESTful API method to call your identity provider's API for user authentication and authorization

Provide an Amazon API Gateway URL

Invocation role
IAM role for the service to invoke your Amazon API Gateway URL

Authentication methods
Choose which authentication methods are required for users to connect to your server

☒ Password OR public key

☐ Password ONLY

☐ Public Key ONLY

☐ Password AND public key

Either a valid password or valid private key will be required during user authentication

Cancel Save

Bearbeiten Sie den Serverendpunkt

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie den Serverendpunkttyp und den benutzerdefinierten Hostnamen ändern.


Um die Details des Serverendpunkts zu bearbeiten

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben Endpunktdetails die Option Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie auf der Seite Endpunktkonfiguration bearbeiten für Endpunkttyp eine der folgenden Optionen aus:
 - Öffentlich — Mit dieser Option ist Ihr Server über das Internet zugänglich.
 - VPC— Diese Option macht Ihren Server in Ihrer virtuellen privaten Cloud zugänglich (VPC). Informationen zu finden VPC Sie unter [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#).
3. Wählen Sie für Benutzerdefinierter Hostname eine der folgenden Optionen:
 - Keine — Wenn Sie keine benutzerdefinierte Domain verwenden möchten, wählen Sie Keine.

Sie erhalten einen Server-Hostnamen, der von bereitgestellt wird AWS Transfer Family. Der Server-Host-Name hat das Format `serverId.server.transfer.regionId.amazonaws.com`.
 - Amazon Route DNS 53-Alias — Um einen DNS Alias zu verwenden, der in Route 53 automatisch für Sie erstellt wurde, wählen Sie diese Option.
 - Andere DNS — Um einen Hostnamen, den Sie bereits besitzen, in einem externen DNS Service zu verwenden, wählen Sie Andere DNS.

Wenn Sie Amazon Route DNS 53-Alias oder Andere wählen, DNS geben Sie die Methode zur Namensauflösung an, die dem Endpunkt Ihres Servers zugeordnet werden soll.

Beispiel: Die benutzerdefinierte Domäne heißt `sftp.inbox.example.com`. Ein benutzerdefinierter Hostname verwendet einen DNS Namen, den Sie angeben und den ein DNS Service auflösen kann. Sie können Route 53 als Ihren DNS Resolver verwenden oder Ihren eigenen DNS Dienstleister verwenden. Informationen darüber, wie Route 53 AWS Transfer Family verwendet wird, um Traffic von Ihrer benutzerdefinierten Domain zum Serverendpunkt weiterzuleiten, finden Sie unter [Mit benutzerdefinierten Hostnamen arbeiten](#).



4. Wählen Sie Save (Speichern) aus. Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück.

Bearbeiten Sie Ihre Logging-Konfiguration

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie Ihre Protokollierungskonfiguration ändern.

Note

Wenn Transfer Family beim Erstellen eines Servers eine CloudWatch IAM Protokollierungsrolle für Sie erstellt hat, wird die IAM Rolle aufgerufen `AWSTransferLoggingAccess`. Sie können es für alle Ihre Transfer Family Family-Server verwenden.

Um Ihre Logging-Konfiguration zu bearbeiten

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben Zusätzliche Details die Option Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie je nach Konfiguration zwischen einer Protokollierungsrolle, einer strukturierten JSON Protokollierung oder beidem. Weitere Informationen finden Sie unter [Die Protokollierung für einen Server aktualisieren](#).

Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie

In diesem Verfahren wird erklärt, wie Sie die Sicherheitsrichtlinie eines Transfer Family Family-Servers mithilfe der AWS Transfer Family Konsole oder ändern AWS CLI.

Note


Wenn Ihr Endpunkt FIPS aktiviert ist, können Sie die FIPS Sicherheitsrichtlinie nicht in eine FIPS Sicherheitsrichtlinie ändern.

Console

Um die Sicherheitsrichtlinie mithilfe der Konsole zu bearbeiten

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben Zusätzliche Details die Option Bearbeiten aus.
2. Wählen Sie im Abschnitt Optionen für kryptografische Algorithmen eine Sicherheitsrichtlinie aus, die die kryptografischen Algorithmen enthält, die für die Verwendung durch Ihren Server aktiviert sind.

Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).



Cryptographic algorithm options Info

Security Policy
Choose a security policy that contains the cryptographic algorithms enabled for use by your server

TransferSecurityPolicy-2023-05 ▼

↻

3. Wählen Sie Save (Speichern) aus.

Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück, auf der Sie die aktualisierte Sicherheitsrichtlinie sehen können.

AWS CLI

Um die Sicherheitsrichtlinie zu bearbeiten, verwenden Sie CLI

1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die aktuelle Sicherheitsrichtlinie anzuzeigen, die mit Ihrem Server verknüpft ist.

```
aws transfer describe-server --server-id your-server-id
```

Dieser `describe-server` Befehl gibt alle Details für Ihren Server zurück, einschließlich der folgenden Zeile:

```
"SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2018-11"
```

In diesem Fall lautet die Sicherheitsrichtlinie für den `ServerTransferSecurityPolicy-2018-11`.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie den genauen Namen der Sicherheitsrichtlinie für den Befehl angeben. Führen Sie beispielsweise den folgenden Befehl aus, um den Server auf zu `aktualisierenTransferSecurityPolicy-2023-05`.

```
aws transfer update-server --server-id your-server-id --security-policy-name  
"TransferSecurityPolicy-2023-05"
```

Note

Die Namen der verfügbaren Sicherheitsrichtlinien sind unter [aufgeführtSicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).

Bei Erfolg gibt der Befehl den folgenden Code zurück und aktualisiert die Sicherheitsrichtlinie Ihres Servers.

```
{  
  "ServerId": "your-server-id"  
}
```

Ändern Sie den verwalteten Workflow für Ihren Server

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie den verwalteten Workflow ändern, der dem Server zugeordnet ist.

Um den verwalteten Workflow zu ändern

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben **Zusätzliche Details** die Option **Bearbeiten** aus.

2. Wählen Sie auf der Seite **Zusätzliche Details bearbeiten** im Abschnitt **Verwaltete Workflows** einen Workflow aus, der für alle Uploads ausgeführt werden soll.

Note

Wenn Sie noch keinen Workflow haben, wählen Sie **Neuen Workflow erstellen** aus, um einen zu erstellen.

- a. Wählen Sie die zu verwendende Workflow-ID aus.
- b. Wählen Sie eine Ausführungsrolle aus. Diese Rolle nimmt Transfer Family bei der Ausführung der Workflow-Schritte ein. Weitere Informationen finden Sie unter [IAM Richtlinien für Workflows](#). Wählen Sie **Save (Speichern)** aus.

Managed workflows [Info](#)

Workflow for complete file uploads
Select the workflow that AWS Transfer Family should run on all files that are uploaded in full via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow](#)

Workflow for partial file uploads
Select the workflow that Transfer Family should run on all files that are only partially uploaded via this server

w- [dropdown] [refresh] [Create a new Workflow](#)

Managed workflows execution role [Info](#)
Select the role that AWS Transfer Family should assume when executing a workflow

[dropdown] [refresh]

3. Wählen Sie **Save (Speichern)** aus. Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück.

Ändern Sie die Display-Banner für Ihren Server

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie die dem Server zugewiesenen Display-Banner ändern.

Um die Display-Banner zu ändern

1. Wählen Sie auf der Seite mit den Serverdetails neben **Zusätzliche Details** die Option **Bearbeiten** aus.

2. Geben Sie auf der Seite **Zusätzliche Details** bearbeiten im Abschnitt **Display-Banner** den Text für die verfügbaren Display-Banner ein.
3. Wählen Sie **Save (Speichern)** aus. Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück.

Schalten Sie Ihren Server online oder offline

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie Ihren Server online oder offline schalten.

Um Ihren Server online zu schalten

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Servers (Server)**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, der offline ist.
4. Wählen Sie für **Actions (Aktionen)** die Option **Start**.

Es kann einige Minuten dauern, bis ein Server von offline auf online umgestellt wird.

Note

Wenn Sie einen Server anhalten, um ihn offline zu schalten, fallen derzeit immer noch Servicegebühren für diesen Server an. Um zusätzliche serverbasierte Gebühren zu vermeiden, löschen Sie diesen Server.

Um Ihren Server offline zu schalten

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Klicken Sie im Navigationsbereich auf **Servers (Server)**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Servers, der online ist.
4. Wählen Sie für **Actions (Aktionen)** die Option **Stop (Stopp)**.

Während ein Server gestartet oder heruntergefahren wird, sind Server nicht für Dateioperationen verfügbar. Die Konsole zeigt den Start- oder Stopp-Status nicht an.

Wenn Sie den Fehler finden **START_FAILED** oder **STOP_FAILED**, wenden Sie sich an uns, AWS - Support um Ihre Probleme zu lösen.

Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server verwalten

Important

Wenn Sie nicht planen, bestehende Benutzer von einem vorhandenen Server mit SFTP aktiviertem Zugriff auf einen neuen SFTP Server zu migrieren, ignorieren Sie diesen Abschnitt.

Das versehentliche Ändern des Host-Schlüssels eines Servers kann zu Unterbrechungen führen. Je nachdem, wie Ihr SFTP Client konfiguriert ist, kann er sofort fehlschlagen, mit der Meldung, dass kein vertrauenswürdiger Hostschlüssel vorhanden ist, oder es werden drohende Eingabeaufforderungen angezeigt. Wenn es Skripts für die Automatisierung von Verbindungen gibt, würden diese höchstwahrscheinlich ebenfalls fehlschlagen.

AWS Transfer Family Stellt standardmäßig einen Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server bereit. Sie können den Host-Standardschlüssel durch den Host-Schlüssel eines anderen Servers ersetzen. Tun Sie dies nur, wenn Sie beabsichtigen, bestehende Benutzer von einem vorhandenen SFTP -fähigen Server auf Ihren neuen SFTP -fähigen Server zu verschieben.

Um zu verhindern, dass Ihre Benutzer erneut aufgefordert werden, die Authentizität Ihres SFTP -aktivierten Servers zu überprüfen, importieren Sie den Hostschlüssel für Ihren lokalen Server auf den -fähigen Server. SFTP Auf diese Weise wird auch verhindert, dass Ihre Benutzer vor einem möglichen Angriff gewarnt werden. man-in-the-middle

Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme können Sie die Hostschlüssel auch regelmäßig wechseln.

Note

In der Transfer Family Family-Konsole können Sie zwar Serverhostschlüssel für alle Server angeben und hinzufügen, diese Schlüssel sind jedoch nur für Server nützlich, die das SFTP Protokoll verwenden.

Themen

- [Fügen Sie einen zusätzlichen Server-Hostschlüssel hinzu](#)
- [Löscht einen Server-Hostschlüssel](#)
- [Rotiert die Server-Hostschlüssel](#)

- [Zusätzliche Informationen zum Server-Host-Schlüssel](#)

Fügen Sie einen zusätzlichen Server-Hostschlüssel hinzu

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie zusätzliche Server-Hostschlüssel hinzufügen. Das Hinzufügen zusätzlicher Hostschlüssel in unterschiedlichen Formaten kann nützlich sein, um einen Server zu identifizieren, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen, und um Ihr Sicherheitsprofil zu verbessern. Wenn es sich bei Ihrem ursprünglichen Schlüssel beispielsweise um einen RSA Schlüssel handelt, können Sie einen zusätzlichen ECDSA Schlüssel hinzufügen.

Note

Der SFTP Client stellt die Verbindung mit dem ersten öffentlichen Schlüssel her, über den er verfügt und der einem der aktiven Serverschlüssel entsprechen kann.

Um einen zusätzlichen Server-Host-Schlüssel hinzuzufügen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann einen Server aus, der das SFTP Protokoll verwendet.
3. Scrollen Sie auf der Seite mit den Serverdetails nach unten zum Abschnitt Server-Hostschlüssel.

Server host keys (1)						Actions	Add host key
						< 1 >	
☐	Host key ID	Fingerprint	Description	Key type	Date imported		
☐	hostkey-	SHA256: [fingerprint]	ECDSA server host key	ecdsa-sha2-nistp256	2022-08-26		

4. Wählen Sie Hostschlüssel hinzufügen.

Die Seite Server-Host-Schlüssel hinzufügen wird angezeigt.

5. Geben Sie im Abschnitt Server-Hostschlüssel einen, RSA, oder ED25519 privaten Schlüssel ein ECDSA, der zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients über den SFTP - fähigen Server eine Verbindung zu ihm herstellen.

Note

Achten Sie bei der Erstellung eines Server-Hostschlüssels darauf, Folgendes anzugeben -N "" (keine Passphrase). Einzelheiten [SSH-Schlüssel unter macOS, Linux oder Unix erstellen](#) zum Generieren von Schlüsselpaaren finden Sie unter.

Server Host Key [Info](#)**Private key - optional**

Upload an RSA, ECDSA, or ED25519 private key that will be used to identify your SFTP server when clients connect to it. Additional keys can be added once the server is created.

Enter an optional RSA, ECDSA, or ED25519 key

Description - optional

Add a description to differentiate between multiple private keys

Enter optional description

i You can ignore this section unless you are migrating users from an existing SFTP server.

6. (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung hinzu, um zwischen mehreren Server-Hostschlüsseln zu unterscheiden. Sie können Ihrem Schlüssel auch Tags hinzufügen.
7. Wählen Sie Schlüssel hinzufügen. Sie kehren zur Seite mit den Serverdetails zurück.

Um einen Hostschlüssel mithilfe von AWS Command Line Interface (AWS CLI) hinzuzufügen, verwenden Sie die [the section called "ImportHostKey"](#) API Operation und geben Sie den neuen Hostschlüssel an. Wenn Sie einen neuen SFTP-fähigen Server erstellen, geben Sie Ihren Hostschlüssel als Parameter für den [the section called "CreateServer"](#) API Vorgang an. Sie können den auch verwenden AWS CLI , um die Beschreibung für einen vorhandenen Hostschlüssel zu aktualisieren.

Der folgende `import-host-key` AWS CLI Beispielbefehl importiert einen Hostschlüssel für den angegebenen SFTP -fähigen Server.

```
aws transfer import-host-key --description key-description --server-id your-server-id
--host-key-body file://my-host-key
```

Löscht einen Server-Hostschlüssel

Auf der AWS Transfer Family Konsole können Sie einen Server-Hostschlüssel löschen.

Um einen Server-Hostschlüssel zu löschen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Server und dann einen Server aus, der das SFTP Protokoll verwendet.
3. Scrollen Sie auf der Seite mit den Serverdetails nach unten zum Abschnitt Server-Hostschlüssel.

Server host keys (1)					
	Host key ID	Fingerprint	Description	Key type	Date imported
☐	hostkey-	SHA256: [fingerprint]	ECDSA server host key	ecdsa-sha2-nistp256	2022-08-26

4. Wählen Sie im Abschnitt Server-Hostschlüssel einen Schlüssel aus, und klicken Sie dann unter Aktionen auf Löschen.
5. Geben Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsdiaologfeld das Wort **eindelete**, und klicken Sie dann auf Löschen, um zu bestätigen, dass Sie den Hostschlüssel löschen möchten.

Der Hostschlüssel wird von der Serverseite gelöscht.

Um den Hostschlüssel mithilfe von zu löschen AWS CLI, verwenden Sie den [the section called "DeleteHostKey"](#) API Vorgang und geben Sie die Server-ID und die Hostschlüssel-ID ein.

Der folgende `delete-host-key` AWS CLI Beispielbefehl löscht einen Hostschlüssel für den angegebenen SFTP -fähigen Server.

```
aws transfer delete-host-key --server-id your-server-id --host-key-id your-host-key-id
```

Rotiert die Server-Hostschlüssel

In regelmäßigen Abständen können Sie Ihren Server-Host-Schlüssel rotieren.

Note

Transfer Family verwendet den ersten hinzugefügten Schlüssel für jeden Algorithmus als aktiven Hostschlüssel. Sie können bis zu 10 Hostschlüssel pro SFTP Server zuordnen, aber nur ein Schlüssel pro Algorithmus ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv.

Gehen Sie beispielsweise davon aus, dass Sie Ihrem Server den folgenden Satz von Server-Hostschlüsseln hinzugefügt haben.

Server-Host-Schlüssel

Typ des Host-Schlüssels	Datum, das dem Server hinzugefügt wurde	Aktiv?
RSA	01. April 2020	Nein
ECDSA	1. Februar 2020	Nein
ED25519	1. Dezember 2019	Nein
RSA	1. Oktober 2019	Ja
ECDSA	1. Juni 2019	Ja
ED25519	1. März 2019	Ja

Der älteste Schlüssel für jeden Algorithmus ist aktiv. Wenn Sie den RSA Schlüssel entfernen, den Sie am 1. Oktober 2019 hinzugefügt haben, wird der RSA Schlüssel, den Sie am 1. April 2020 hinzugefügt haben, aktiv.


Um den Server-Host-Schlüssel zu rotieren

1. Fügen Sie einen neuen Server-Hostschlüssel hinzu. Dieses Verfahren wird unter [beschrieben Fügen Sie einen zusätzlichen Server-Hostschlüssel hinzu](#).


2. Löschen Sie einen oder mehrere Hostschlüssel desselben Typs, die Sie zuvor hinzugefügt haben. Dieses Verfahren wird unter beschrieben [Löscht einen Server-Hostschlüssel](#).
3. Stellen Sie sicher, dass der früheste verbleibende Schlüssel desselben Typs derjenige ist, den Sie aktivieren möchten.

Zusätzliche Informationen zum Server-Host-Schlüssel

Sie können einen Hostschlüssel auswählen, um Details für diesen Schlüssel anzuzeigen.



Sie können einen Hostschlüssel löschen oder seine Beschreibung im Aktionsmenü auf dem Bildschirm mit den Serverdetails bearbeiten. Wählen Sie den Host-Schlüssel und dann die entsprechende Aktion aus dem Menü aus.



Überwachung der Nutzung in der Konsole

Informationen zu den Messwerten Ihres Servers finden Sie auf der Seite mit den Serverdetails. Auf diese Weise können Sie Ihre Workloads bei Dateiübertragungen von einem zentralen Ort aus


überwachen. Mithilfe eines zentralen Dashboards können Sie verfolgen, wie viele Dateien Sie mit Ihren Partnern ausgetauscht haben, und deren Nutzung genau verfolgen. Details hierzu finden Sie unter [SFTP/FTP Serverdetails FTPS anzeigen und](#). In der folgenden Tabelle werden die für Transfer Family verfügbaren Metriken beschrieben.

Namespace	Metrik	Beschreibung
AWS/Transfer	BytesIn	Die Gesamtzahl der auf den Server übertragenen Byte. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	BytesOut	Die Gesamtzahl der vom Server übertragenen Byte. Einheit: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	FilesIn	Die Gesamtzahl der auf den Server übertragenen Dateien. Für Server, die das AS2 Protokoll verwenden, stellt diese Metrik die Anzahl der empfangenen Nachrichten dar. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	FilesOut	Die Gesamtzahl der vom Server übertragenen Dateien. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	InboundMessage	Die Gesamtzahl der erfolgreich von einem Handelspartner empfangenen AS2 Nachrichten. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten


Namespace	Metrik	Beschreibung
	InboundFailedMessage	Die Gesamtzahl der AS2 Nachrichten, die von einem Handelspartner erfolglos empfangen wurden. Das heißt, ein Handelspartner hat eine Nachricht gesendet, aber der Transfer Family Family-Server konnte sie nicht erfolgreich verarbeiten. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	OnPartialUploadExecutionsStarted	Die Gesamtzahl der auf dem Server gestarteten on-partial-upload Workflow-Ausführungen. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnPartialUploadExecutionsSuccessful	Die Gesamtzahl der erfolgreichen on-partial-upload Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnPartialUploadExecutionsFailed	Die Gesamtzahl der erfolglosen on-partial-upload Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnUploadExecutionsStarted	Die Gesamtzahl der Workflow-Ausführungen, die auf dem Server gestartet wurden. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute

Namespace	Metrik	Beschreibung
	OnUploadExecutionsSuccess	Die Gesamtzahl der erfolgreichen Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnUploadExecutionsFailed	Die Gesamtzahl der erfolglosen Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute

Der Abschnitt Überwachung enthält vier einzelne Grafiken. Diese Diagramme zeigen die eingehenden und ausgehenden Byte, die eingehenden Dateien und die ausgehenden Dateien.



Für Server, auf denen das AS2 Protokoll aktiviert ist, befindet sich unter den AS2Überwachungsinformationen ein Abschnitt zur Überwachung. Dieser Abschnitt enthält Angaben zur Anzahl der erfolgreichen und fehlgeschlagenen eingehenden Nachrichten.



Um das ausgewählte Diagramm in einem eigenen Fenster zu öffnen, wählen Sie das Erweiterungssymbol



).

Sie können auch auf das vertikale Ellipsensymbol



)

eines Diagramms klicken, um ein Dropdownmenü mit den folgenden Elementen zu öffnen:

- Vergrößern — Öffnet das ausgewählte Diagramm in einem eigenen Fenster.
- Aktualisieren — Lädt das Diagramm mit den neuesten Daten neu.
- In Metriken anzeigen — Öffnet die entsprechenden Metrikdetails in Amazon CloudWatch.
- Protokolle anzeigen — Öffnet die entsprechende Protokollgruppe in CloudWatch.

Verwaltung der Zugriffskontrollen

Sie können den Zugriff eines Benutzers auf AWS Transfer Family Ressourcen mithilfe einer AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinie steuern. Eine IAM Richtlinie ist eine Anweisung, in der Regel in einem JSON Format, die eine bestimmte Zugriffsebene auf eine Ressource ermöglicht. Sie verwenden eine IAM Richtlinie, um zu definieren, welche Dateioperationen Sie Ihren Benutzern gestatten möchten und welche nicht. Sie können auch eine IAM Richtlinie verwenden, um zu definieren, auf welche Amazon S3 S3-Buckets Sie Ihren Benutzern Zugriff gewähren möchten. Um diese Richtlinien für Benutzer festzulegen, erstellen Sie eine IAM Rolle für AWS Transfer Family, der die IAM Richtlinie und die Vertrauensbeziehung zugeordnet sind.

Jedem Benutzer wird eine IAM Rolle zugewiesen. Die Art der IAM Rolle, die AWS Transfer Family verwendet wird, wird als Servic Rolle bezeichnet. Wenn sich ein Benutzer bei Ihrem Server anmeldet, AWS Transfer Family nimmt er die IAM Rolle an, die dem Benutzer zugewiesen ist. Informationen zum Erstellen einer IAM Rolle, die einem Benutzer Zugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket gewährt, finden Sie unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen für einen AWS Service](#) im IAMBenutzerhandbuch.

Sie können nur Schreibzugriff auf Amazon S3 S3-Objekte gewähren, indem Sie bestimmte Berechtigungen innerhalb einer IAM Richtlinie verwenden. Details hierzu finden Sie unter [Gewähren Sie die Möglichkeit, nur Dateien zu schreiben und aufzulisten](#).

Der AWS Storage-Blog enthält einen Beitrag, in dem detailliert beschrieben wird, wie der Zugriff mit den geringsten Rechten eingerichtet wird. Einzelheiten finden Sie unter [Implementieren des Zugriffs mit den geringsten Rechten in einem AWS Transfer Family Workflow](#).

Note

Wenn Ihr Amazon S3 S3-Bucket mit AWS Key Management Service (AWS KMS) verschlüsselt ist, müssen Sie in Ihrer Richtlinie zusätzliche Berechtigungen angeben. Details hierzu finden Sie unter [Datenverschlüsselung in Amazon S3](#). Darüber hinaus finden Sie weitere Informationen zu [Sitzungsrichtlinien](#) im IAMBenutzerhandbuch.

Themen

- [Lese- und Schreibzugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket zulassen](#)
- [Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen](#)

- [Benutzer daran hindern, mkdir in einem S3-Bucket zu laufen](#)

Lese- und Schreibzugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket zulassen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine IAM Richtlinie erstellen, die Lese- und Schreibzugriff auf einen bestimmten Amazon S3 S3-Bucket ermöglicht. Wenn Sie Ihrem Benutzer eine IAM Rolle zuweisen, für die diese IAM Richtlinie gilt, erhält dieser Benutzer Lese-/Schreibzugriff auf den angegebenen Amazon S3 S3-Bucket.

Die folgende Richtlinie bietet programmatischen Lese-, Schreib- und Tagging-Zugriff auf einen Amazon S3 S3-Bucket. Die PutObjectACL Anweisungen GetObjectACL und sind nur erforderlich, wenn Sie den kontoübergreifenden Zugriff aktivieren müssen. Das heißt, Ihr Transfer Family Family-Server muss auf einen Bucket in einem anderen Konto zugreifen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadWriteS3",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectVersionTagging",
        "s3:GetObjectACL",
        "s3:PutObjectACL"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Die Aktion `ListBucket` setzt die Berechtigung für den Bucket selbst voraus. Die Aktionen `PUT`, `GET` und `DELETE` setzen Objektberechtigungen voraus. Da es sich um unterschiedliche Ressourcen handelt, werden sie mit unterschiedlichen Amazon-Ressourcennamen (ARNs) angegeben.

Um den Zugriff Ihrer Benutzer nur auf das `home` Präfix des angegebenen Amazon S3 S3-Buckets weiter einzuschränken, siehe [Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen](#).

Sitzungsrichtlinie für einen Amazon S3 S3-Bucket erstellen

Eine Sitzungsrichtlinie ist eine AWS Identity and Access Management (IAM) -Richtlinie, die Benutzer auf bestimmte Bereiche eines Amazon S3 S3-Buckets beschränkt. Dies geschieht durch Evaluierung des Zugriffs in Echtzeit.

Note

Sitzungsrichtlinien werden nur mit Amazon S3 verwendet. Für Amazon verwenden Sie POSIX Dateiberechtigungen `EFS`, um den Zugriff einzuschränken.

Sie können eine Sitzungsrichtlinie verwenden, wenn Sie einer Benutzergruppe denselben Zugriff auf einen bestimmten Teil Ihres Amazon S3 S3-Buckets gewähren müssen. Eine Gruppe von Benutzern soll beispielsweise nur auf das `home`-Verzeichnis zugreifen können. Diese Benutzergruppe hat dieselbe IAM Rolle.

Note

Die maximale Länge einer Sitzungsrichtlinie beträgt 2048 Zeichen. Weitere Informationen finden Sie in der APIReferenz unter dem [Richtlinienanforderungsparameter](#) für die `CreateUser` Aktion.

Verwenden Sie die folgenden Richtlinienvariablen in Ihrer Richtlinie, um eine IAM Sitzungsrichtlinie zu erstellen:

- `${transfer:HomeBucket}`

- `${transfer:HomeDirectory}`
- `${transfer:HomeFolder}`
- `${transfer:UserName}`

 Important

Sie können die oben genannten Variablen nicht in verwalteten Richtlinien verwenden. Sie können sie auch nicht als Richtlinienvariablen in einer IAM Rollendefinition verwenden. Sie erstellen diese Variablen in einer IAM Richtlinie und geben sie direkt bei der Einrichtung Ihres Benutzers an. Außerdem können Sie die `${aws:Username}` Variable in dieser Sitzungsrichtlinie nicht verwenden. Diese Variable bezieht sich auf einen IAM Benutzernamen und nicht auf den Benutzernamen, der von benötigt wird AWS Transfer Family.

Der folgende Code zeigt ein Beispiel für eine Sitzungsrichtlinie.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListingOfUserFolder",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::${transfer:HomeBucket}"
      ],
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "s3:prefix": [
            "${transfer:HomeFolder}/*",
            "${transfer:HomeFolder}"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "HomeDirObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
```



```
    "Action": [
      "s3:PutObject",
      "s3:GetObject",
      "s3:DeleteObjectVersion",
      "s3:DeleteObject",
      "s3:GetObjectVersion",
      "s3:GetObjectACL",
      "s3:PutObjectACL"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3:::${transfer:HomeDirectory}/*"
  }
}
```

Note

Im obigen Richtlinienbeispiel wird davon ausgegangen, dass die Basisverzeichnisse der Benutzer so eingestellt sind, dass sie einen abschließenden Schrägstrich enthalten, um anzuzeigen, dass es sich um ein Verzeichnis handelt. Wenn Sie dagegen das eines Benutzers HomeDirectory ohne den abschließenden Schrägstrich angeben, sollten Sie es als Teil Ihrer Richtlinie einbeziehen.

Beachten Sie in der vorherigen Beispielrichtlinie die Verwendung der `transfer:HomeFolder` `transfer:HomeDirectory` Richtlinienparameter `transfer:HomeBucket`, und. Diese Parameter werden für den festgelegt `HomeDirectory`, der für den Benutzer konfiguriert ist, wie unter [HomeDirectory](#) und beschrieben [Implementieren Sie Ihre API Gateway-Methode](#). Diese Parameter haben die folgenden Definitionen:

- Der `transfer:HomeBucket` Parameter wird durch die erste Komponente von `ersetztHomeDirectory`.
- Der `transfer:HomeFolder` Parameter wird durch die verbleibenden Teile des `HomeDirectory` Parameters ersetzt.
- Für den `transfer:HomeDirectory` Parameter wurde der führende Schrägstrich (/) entfernt, sodass er als Teil eines S3-Amazon-Ressourcennamens (ARN) in einer Resource Anweisung verwendet werden kann.

 Note

Wenn Sie logische Verzeichnisse verwenden, also das Verzeichnis des `homeDirectoryType` Benutzers, werden LOGICAL diese Richtlinienparameter (`HomeBucketHomeDirectory`, und `HomeFolder`) nicht unterstützt.

Nehmen wir beispielsweise an, dass der `HomeDirectory` Parameter, der für den Transfer Family Family-Benutzer konfiguriert ist `/home/bob/amazon/stuff/`,

- `transfer:HomeBucket` ist auf `eingestellt/home`.
- `transfer:HomeFolder` ist auf `gesetzt/bob/amazon/stuff/`.
- `transfer:HomeDirectory` wird `home/bob/amazon/stuff/`.

Die erste "Sid" ermöglicht es dem Benutzer, alle Verzeichnisse aufzulisten, beginnend mit `/home/bob/amazon/stuff/`.

Die zweite "Sid" schränkt den `get` Zugriff des Benutzers `put` auf denselben Pfad ein, `/home/bob/amazon/stuff/`.

Wenn die oben genannte Richtlinie gilt, kann ein Benutzer, wenn er sich anmeldet, nur auf Objekte in seinem Home-Verzeichnis zugreifen. AWS Transfer Family Ersetzt diese Variablen beim Verbindungsaufbau durch die entsprechenden Werte für den Benutzer. Dies erleichtert die Verwendung von Richtliniendokumenten für mehrere Benutzer. Dieser Ansatz reduziert den Aufwand für die IAM Rollen- und Richtlinienverwaltung für die Verwaltung des Zugriffs Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3 S3-Bucket.

Sie können auch eine Sitzungsrichtlinie verwenden, um den Zugriff für jeden Ihrer Benutzer an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter [Berechtigungen für AssumeRole AssumeRoleWithSAML, und AssumeRoleWithWebIdentity](#) im IAMBenutzerhandbuch.

 Note

AWS Transfer Family speichert die Richtlinie JSON anstelle des Amazon-Ressourcennamens (ARN) der Richtlinie. Wenn Sie also die Richtlinie in der IAM Konsole ändern, müssen Sie zur AWS Transfer Family Konsole zurückkehren und Ihre Benutzer über die neuesten Richtlinieninhalte informieren. Sie können den Benutzer auf der Registerkarte Richtlinieninformationen im Abschnitt Benutzerkonfiguration aktualisieren.

Wenn Sie den verwenden AWS CLI, können Sie den folgenden Befehl verwenden, um die Richtlinie zu aktualisieren.

```
aws transfer update-user --server-id server --user-name user --policy \
    "$(aws iam get-policy-version --policy-arn policy --version-id version --
    output json)"
```

Benutzer daran hindern, **mkdir** in einem S3-Bucket zu laufen

Sie können die Fähigkeit von Benutzern einschränken, ein Verzeichnis in einem Amazon S3 S3-Bucket zu erstellen. Dazu erstellen Sie eine IAM Richtlinie, die die `s3:PutObject` Aktion zulässt, sie aber auch verweigert, wenn der Schlüssel mit einem „/“ (Schrägstrich) endet. Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es Benutzern, Dateien in einen Amazon S3 S3-Bucket hochzuladen, verweigert jedoch den `mkdir` Befehl im Amazon S3 S3-Bucket.

```
{
  "Sid": "DenyMkdir",
  "Action": [
    "s3:PutObject"
  ],
  "Effect": "Deny",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/",
    "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/*"
  ]
}
```

Note

Die zweite Ressourcenzeile macht es Benutzern unmöglich, Unterordner zu erstellen, indem sie einen Befehl wie ausführen. `put my-file DOC-EXAMPLE-BUCKET/new-folder/my-file`

Protokollierung für AWS Transfer Family

AWS Transfer Family lässt sich sowohl mit Amazon als AWS CloudTrail auch mit Amazon integrieren CloudWatch. CloudTrail und CloudWatch dienen unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Zwecken:

- CloudTrail ist ein AWS Dienst, der eine Aufzeichnung der in Ihrem Unternehmen ausgeführten Aktionen erstellt AWS-Konto. Er überwacht und zeichnet kontinuierlich API Aufrufe für Aktivitäten wie Konsolenanmeldungen, AWS Command Line Interface Befehle und SDK API /-Aufrufe auf. Auf diese Weise können Sie protokollieren, wer wann und von wo aus welche Maßnahmen ergriffen hat. CloudTrail hilft bei der Prüfung, beim Zugriffsmanagement und bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, indem es einen Verlauf aller Aktivitäten in Ihrer AWS Umgebung bereitstellt. Einzelheiten finden Sie im [AWS CloudTrail Benutzerhandbuch](#).
- CloudWatch ist ein Überwachungsdienst für AWS Ressourcen und Anwendungen. Er sammelt Metriken und Protokolle, um Einblick in die Ressourcennutzung, die Anwendungsleistung und den allgemeinen Systemzustand zu erhalten. CloudWatch hilft bei betrieblichen Aufgaben wie der Behebung von Problemen, der Einstellung von Alarmen und der automatischen Skalierung. Einzelheiten finden Sie im [CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [AWS CloudTrail -Protokollierung für AWS Transfer Family](#)
- [Amazon CloudWatch loggt sich ein für AWS Transfer Family](#)

AWS CloudTrail -Protokollierung für AWS Transfer Family

AWS Transfer Family ist in integriert, einem ServiceAWS CloudTrail, der die Aktionen eines Benutzers, einer Rolle oder eines -AWSServices in aufzeichnetAWS Transfer Family. CloudTrail erfasst alle API-Aufrufe für AWS Transfer Family als Ereignisse. Zu den erfassten Aufrufen gehören Aufrufe von der AWS Transfer Family-Konsole und Code-Aufrufe der AWS Transfer Family-API-Operationen.

Ein Trail ist eine Konfiguration, die die Bereitstellung von Ereignissen als Protokolldateien an einen von Ihnen angegebenen Amazon S3-Bucket ermöglicht. CloudTrail Protokolldateien enthalten einen oder mehrere Protokolleinträge. Ein Ereignis stellt eine einzelne Anforderung aus einer beliebigen Quelle dar und enthält Informationen über die angeforderte Aktion, das Datum und die Uhrzeit der

Aktion, Anforderungsparameter usw. CloudTrail Protokolldateien sind kein geordnetes Stacktrace der öffentlichen API-Aufrufe und erscheinen daher nicht in einer bestimmten Reihenfolge.

Zur kontinuierlichen Aufzeichnung von Ereignissen in Ihrem AWS-Konto, einschließlich Ereignissen für AWS Transfer Family, erstellen Sie einen Trail. Ein Trail ermöglicht CloudTrail die Bereitstellung von Protokolldateien an einen Amazon S3-Bucket. Wenn Sie einen Trail in der Konsole anlegen, gilt dieser für alle AWS-Regionen. Der Trail protokolliert Ereignisse aus allen Regionen in der AWS-Partition und stellt die Protokolldateien in dem von Ihnen angegebenen Amazon-S3-Bucket bereit. Darüber hinaus können Sie andere -AWSServices konfigurieren, um die in den CloudTrail Protokollen erfassten Ereignisdaten weiter zu analysieren und entsprechend zu agieren. Weitere Informationen finden Sie hier:

- [Übersicht zum Erstellen eines Trails](#)
- [CloudTrail Von unterstützte Services und Integrationen](#)
- [Konfigurieren von Amazon SNS-Benachrichtigungen für CloudTrail](#)
- [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Regionen](#) und [Empfangen von CloudTrail Protokolldateien aus mehreren Konten](#)

Alle -AWS Transfer FamilyAktionen werden von protokolliert CloudTrail und sind in der dokumentiert [ActionsAPI reference](#). Aufrufe der StopServer Aktionen CreateServer, ListUsers und erzeugen beispielsweise Einträge in den CloudTrail Protokolldateien.

Jeder Ereignis- oder Protokolleintrag enthält Informationen zu dem Benutzer, der die Anforderung generiert hat. Die Identitätsinformationen unterstützen Sie bei der Ermittlung der folgenden Punkte:

- Ob die Anforderung mit Root- oder AWS Identity and Access Management-Benutzeranmeldeinformationen ausgeführt wurde.
- Gibt an, ob die Anforderung mit temporären Sicherheitsanmeldeinformationen für eine Rolle oder einen Verbundbenutzer gesendet wurde.
- Ob die Anforderung aus einem anderen AWS-Service gesendet wurde

Weitere Informationen finden Sie unter [CloudTrail -Element userIdentity](#).

Wenn Sie einen Trail erstellen, können Sie die kontinuierliche Bereitstellung von CloudTrail Ereignissen an einen Amazon S3-Bucket aktivieren, einschließlich Ereignissen für AWS Transfer Family. Wenn Sie keinen Trail konfigurieren, können Sie trotzdem die neuesten Ereignisse in der CloudTrail Konsole unter Ereignisverlauf anzeigen.

Anhand der von CloudTrail gesammelten Informationen können Sie die an gestellte Anfrage AWS Transfer Family, die IP-Adresse, von der die Anfrage gestellt wurde, den Initiator der Anfrage, den Zeitpunkt der Anfrage und zusätzliche Details bestimmen.

Weitere Informationen zu CloudTrail finden Sie im [AWS CloudTrail -Benutzerhandbuch](#).

Themen

- [Aktivieren der AWS CloudTrail Protokollierung](#)
- [Beispielprotokolleintrag zum Erstellen eines Servers](#)

Aktivieren der AWS CloudTrail Protokollierung

Sie können AWS Transfer Family-API-Aufrufe mit AWS CloudTrail überwachen. Durch die Überwachung der API-Aufrufe erhalten Sie nützliche Informationen zu Sicherheit und Betrieb. Wenn Sie die [Protokollierung auf Amazon S3-Objektebene aktiviert](#) haben, RoleSessionName ist im Feld Anforderer als enthalten[AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id. Weitere Informationen zu eindeutigen Kennungen von AWS Identity and Access Management (IAM)-Rollen finden Sie unter [Eindeutige Kennungen](#) im AWS Identity and Access Management - Benutzerhandbuch.

Important

Die maximale Länge des RoleSessionName beträgt 64 Zeichen. Wenn länger RoleSessionName ist, server-id wird die gekürzt.

Beispielprotokolleintrag zum Erstellen eines Servers

Das folgende Beispiel zeigt einen CloudTrail Protokolleintrag (im JSON-Format), der die CreateServer Aktion demonstriert.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWW:user1",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789102:assumed-role/Admin/user1",
    "accountId": "123456789102",
    "accessKeyId": "AAAA52C2WWWWW3BB4Z",

```

```

    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-12-18T20:03:57Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AAAA4FFF5HHHHH6NNWWW",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789102:role/Admin",
        "accountId": "123456789102",
        "userName": "Admin"
      }
    },
    "eventTime": "2024-02-05T19:18:53Z",
    "eventSource": "transfer.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateServer",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "11.22.1.2",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
      "domain": "S3",
      "hostKey": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "protocols": [
        "SFTP"
      ],
      "protocolDetails": {
        "passiveIp": "AUTO",
        "tlsSessionResumptionMode": "ENFORCED",
        "setStatOption": "DEFAULT"
      },
      "securityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2020-06",
      "s3StorageOptions": {
        "directoryListingOptimization": "ENABLED"
      }
    },
    "responseElements": {
      "serverId": "s-1234abcd5678efghi"
    },
    "requestID": "6fe7e9b1-72fc-45b0-a7f9-5840268aeadf",
    "eventID": "4781364f-7c1e-464e-9598-52d06aa9e63a",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789102",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "transfer.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}
```

Amazon CloudWatch loggt sich ein für AWS Transfer Family

Amazon CloudWatch überwacht Ihre AWS Transfer Family Ressourcen und die Anwendungen, auf denen Sie laufen, AWS in Echtzeit. Sie können CloudWatch damit Metriken sammeln und verfolgen. Dabei handelt es sich um Variablen, die Sie für Ihre Ressourcen und Anwendungen messen können.

Auf der CloudWatch Startseite werden automatisch Metriken zu Transfer Family und allen anderen von Ihnen verwendeten AWS Diensten angezeigt. Sie können zusätzlich benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um Metriken über Ihre benutzerdefinierten Anwendungen anzuzeigen und benutzerdefinierte Sammlungen von Metriken Ihrer Wahl anzuzeigen.

Sie können Alarme erstellen, die Metriken überwachen und Benachrichtigungen senden oder automatisch Änderungen an den Ressourcen vornehmen, die Sie überwachen, wenn ein Schwellenwert überschritten wird. Sie können beispielsweise die Dateien überwachen, die auf einen Transfer Family Family-Server übertragen werden, und anhand dieser Daten feststellen, ob Sie zusätzliche Server bereitstellen müssen, um die erhöhte Last zu bewältigen. Sie können diese Daten auch verwenden, um nicht ausgelastete Instanzen zu stoppen oder zu löschen, um Geld zu sparen.

Themen

- [Protokollierung für Server erstellen, aktualisieren und anzeigen](#)
- [Verwaltung der Protokollierung für Workflows](#)
- [Konfigurieren Sie die CloudWatch Protokollierungsrolle](#)
- [Protokollstreams von Transfer Family anzeigen](#)
- [CloudWatch Amazon-Alarme erstellen](#)
- [Protokollierung Amazon S3 API S3-Aufrufen in S3-Zugriffsprotokollen](#)
- [Beispiele zur Begrenzung des Problems mit verwirrtem Stellvertreter](#)

- [CloudWatch -Protokollstruktur für Transfer Family](#)
- [Beispiel für CloudWatch Protokolleinträge](#)
- [CloudWatch Metriken für Transfer Family verwenden](#)
- [Wird AWS-Benutzerbenachrichtigungen mit verwendet AWS Transfer Family](#)

Protokollierung für Server erstellen, aktualisieren und anzeigen

Für alle AWS Transfer Family Server können Sie zwischen zwei Optionen für die Protokollierung wählen: `LoggingRole` (wird für die Protokollierung von Workflows verwendet, die an den Server angehängt sind) oder `StructuredLogDestinations`. `StructuredLogDestinations` bietet folgende Vorteile:

- Empfangen Sie Protokolle in einem strukturierten JSON Format.
- Fragen Sie Ihre Logs mit Amazon CloudWatch Logs Insights ab, das automatisch JSON formatierte Felder erkennt.
- Durch die gemeinsame Nutzung von Protokollgruppen für mehrere AWS Transfer Family Ressourcen können Sie Protokollstreams von mehreren Servern zu einer einzigen Protokollgruppe zusammenfassen, was die Verwaltung Ihrer Überwachungskonfigurationen und Einstellungen für die Aufbewahrung von Protokollen erleichtert.
- Erstellen Sie aggregierte Metriken und Visualisierungen, die zu Dashboards hinzugefügt werden können. CloudWatch
- Verfolgen Sie Nutzungs- und Leistungsdaten, indem Sie Protokollgruppen verwenden, um konsolidierte Protokollmetriken, Visualisierungen und Dashboards zu erstellen.

Die Optionen für `LoggingRole` oder `StructuredLogDestinations` werden separat konfiguriert und gesteuert. Sie können für jeden Server eine oder beide Protokollierungsmethoden einrichten oder Ihren Server so konfigurieren, dass keinerlei Protokollierung erfolgt (obwohl dies nicht empfohlen wird).

Wenn Sie mit der Transfer Family Family-Konsole einen neuen Server erstellen, ist die Protokollierung standardmäßig aktiviert. Nachdem Sie den Server erstellt haben, können Sie den `UpdateServer` API Anruf verwenden, um Ihre Protokollierungskonfiguration zu ändern. Einzelheiten finden Sie unter [StructuredLogDestinations](#).

Derzeit müssen Sie für Workflows eine Protokollierungsrolle angeben, wenn Sie die Protokollierung aktivieren möchten:

- Wenn Sie einen Workflow mithilfe des UpdateServer API Aufrufs CreateServer oder einem Server zuordnen, erstellt das System nicht automatisch eine Protokollierungsrolle. Wenn Sie Ihre Workflow-Ereignisse protokollieren möchten, müssen Sie dem Server explizit eine Protokollierungsrolle zuweisen.
- Wenn Sie mit der Transfer Family Family-Konsole einen Server erstellen und einen Workflow anhängen, werden Protokolle an eine Protokollgruppe gesendet, deren Name die Server-ID enthält. Das Format ist `/aws/transfer/server-id` zum Beispiel `/aws/transfer/s-1111aaaa2222bbbb3`. Die Serverprotokolle können an dieselbe oder eine andere Protokollgruppe gesendet werden.

Überlegungen zur Protokollierung beim Erstellen und Bearbeiten von Servern in der Konsole

- Neue Server, die über die Konsole erstellt werden, unterstützen nur die strukturierte JSON Protokollierung, es sei denn, dem Server ist ein Workflow zugeordnet.
- Keine Protokollierung ist keine Option für neue Server, die Sie in der Konsole erstellen.
- Bestehende Server können jederzeit eine strukturierte JSON Protokollierung über die Konsole ermöglichen.
- Durch die Aktivierung der strukturierten JSON Protokollierung über die Konsole wird die bestehende Protokollierungsmethode deaktiviert, sodass Kunden nicht doppelt belastet werden. Die Ausnahme ist, wenn ein Workflow an den Server angehängt ist.
- Wenn Sie die strukturierte JSON Protokollierung aktivieren, können Sie sie später nicht über die Konsole deaktivieren.
- Wenn Sie die strukturierte JSON Protokollierung aktivieren, können Sie das Ziel der Protokollgruppe jederzeit über die Konsole ändern.
- Wenn Sie die strukturierte JSON Protokollierung aktivieren, können Sie die Protokollierungsrolle nicht über die Konsole bearbeiten, wenn Sie beide Protokollierungstypen über die Konsole aktiviert haben. Die Ausnahme ist, wenn an Ihren Server ein Workflow angehängt ist. Die Rolle „Protokollierung“ wird jedoch weiterhin unter Zusätzliche Details angezeigt.

Überlegungen zur Protokollierung beim Erstellen und Bearbeiten von Servern mithilfe von API oder SDK

- Wenn Sie über den `createServer` API, können Sie eine oder beide Arten der Protokollierung konfigurieren oder keine Protokollierung wählen.

- Für bestehende Server können Sie die strukturierte JSON Protokollierung jederzeit aktivieren und deaktivieren.
- Sie können die Protokollgruppe API jederzeit über den ändern.
- Sie können die Protokollierungsrolle API jederzeit über die ändern.

Um die strukturierte Protokollierung zu aktivieren, müssen Sie bei einem Konto mit den folgenden Berechtigungen angemeldet sein

- `logs:CreateLogDelivery`
- `logs>DeleteLogDelivery`
- `logs:DescribeLogGroups`
- `logs:DescribeResourcePolicies`
- `logs:GetLogDelivery`
- `logs:ListLogDeliveries`
- `logs:PutResourcePolicy`
- `logs:UpdateLogDelivery`

Eine Beispielrichtlinie ist im Abschnitt verfügbar [Konfigurieren Sie die CloudWatch Protokollierungsrolle](#).

Themen

- [Protokollierung für Server erstellen](#)
- [Die Protokollierung für einen Server aktualisieren](#)
- [Serverkonfiguration anzeigen](#)

Protokollierung für Server erstellen

Wenn Sie einen neuen Server erstellen, können Sie auf der Seite Zusätzliche Details konfigurieren eine vorhandene Protokollgruppe angeben oder eine neue erstellen.

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1
Choose protocols

Step 2
Choose an identity provider

Step 3
Choose an endpoint

Step 4
Choose a domain

Step 5
Configure additional details

Step 6
Review and create

Configure additional details

Logging Info

Log group Info
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

☒ Create a new log group ☐ Choose an existing log group

Choose an existing log group

Logging role Info
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

☐ Create a new role ☐ Choose an existing role

ⓘ Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

Wenn Sie eine bestehende Protokollgruppe auswählen, müssen Sie eine auswählen, die mit Ihrer verknüpft ist AWS-Konto.

Transfer Family > Servers > Create server

Step 1
Choose protocols

Step 2
Choose an identity provider

Step 3
Choose an endpoint

Step 4
Choose a domain

Step 5
Configure additional details

Step 6
Review and create

Configure additional details

Logging Info

Log group Info
Choose the CloudWatch log group where your events will be delivered in a structured JSON format

☐ Create a new log group ☒ Choose an existing log group

/aws/transfer/

Logging role Info
Choose the IAM role that will be used to deliver events to your CloudWatch logs

☐ Create a new role ☐ Choose an existing role

ⓘ Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

Wenn Sie „Protokollgruppe erstellen“ wählen, wird in der CloudWatch Konsole (<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>) die Seite „Protokollgruppe erstellen“ geöffnet. Einzelheiten finden Sie unter [Protokollgruppe erstellen in CloudWatch Logs](#).

Die Protokollierung für einen Server aktualisieren

Die Einzelheiten der Protokollierung hängen vom Szenario für Ihr Update ab.

Note

Wenn Sie sich für die strukturierte JSON Protokollierung entscheiden, kann es in seltenen Fällen zu Verzögerungen kommen, wenn Transfer Family die Protokollierung im alten Format beendet, es jedoch einige Zeit dauert, bis die Protokollierung im neuen JSON Format gestartet wird. Dies kann dazu führen, dass Ereignisse nicht protokolliert werden. Es wird keine Dienstunterbrechungen geben, aber Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie Dateien in der ersten Stunde nach der Änderung Ihrer Protokollierungsmethode übertragen, da Protokolle gelöscht werden könnten.

Wenn Sie einen vorhandenen Server bearbeiten, hängen Ihre Optionen vom Status des Servers ab.

- Auf dem Server ist bereits eine Protokollierungsrolle aktiviert, aber die strukturierte JSON Protokollierung ist nicht aktiviert.

Edit additional details

Logging [Info](#)

Log group [Info](#)

Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

☒ Enable structured JSON logging

/aws/transfer/scooter ▼



Create log group [↗](#)

Enabling the structured JSON log format will override your existing logging configuration. Potential changes include new log format and log group.

Logging Role [Info](#)

Select an existing role from your account

AWSTransferLoggingAccess ▼



Workflows events will be delivered to a log group labelled with the server ID.

- Auf dem Server ist keine Protokollierung aktiviert.

Edit additional details

Logging [Info](#)

Log group [Info](#)

Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

☐ Enable structured JSON logging

Choose an existing log group ▼



Create log group [↗](#)

Logging Role [Info](#)

Select an existing role from your account

Choose a role ▼



Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

- Auf dem Server ist die strukturierte JSON Protokollierung bereits aktiviert, es wurde jedoch keine Protokollierungsrolle angegeben.

Edit additional details

Logging [Info](#)

Log group [Info](#)

Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

☒ Enable structured JSON logging

/aws/transfer/ ▼



Create log group [↗](#)

Logging Role [Info](#)

Select an existing role from your account

Choose a role ▼



Logging role is only required when selecting a workflow in the Managed workflows section below.

- Auf dem Server ist die strukturierte JSON Protokollierung bereits aktiviert, und es wurde auch eine Protokollierungsrolle angegeben.

Edit additional details

Logging [Info](#)

Log group [Info](#)
Choose an existing log group from the dropdown or create a new log group in Amazon CloudWatch

☒ Enable structured JSON logging

▼

Logging Role [Info](#)
Select an existing role from your account

▼

 Workflows events will be delivered to a log group labelled with the server ID.

Serverkonfiguration anzeigen

Die Details für die Serverkonfigurationsseite hängen von Ihrem Szenario ab:

Je nach Szenario könnte die Serverkonfigurationsseite wie eines der folgenden Beispiele aussehen:

- Es ist keine Protokollierung aktiviert.

Additional details
Edit

Log group -	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info -	Workflow for complete uploads -	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256: [REDACTED]	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2018-11	Managed workflows execution role -	Passive IP -

- Die strukturierte JSON Protokollierung ist aktiviert.

Additional details
Edit

Log group /aws/transfer/s[REDACTED]	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info -	Workflow for complete uploads -	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256: [REDACTED]	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2020-06	Managed workflows execution role -	Passive IP -

- Die Protokollierungsrolle ist aktiviert, aber die strukturierte JSON Protokollierung ist nicht aktiviert.

Additional details
Edit

Log group -	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info AWSTransferLoggingAccess	Workflow for complete uploads w-[REDACTED]	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256:lx39/[REDACTED]	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2018-11	Managed workflows execution role [REDACTED] execution-role [REDACTED]	Passive IP -

- Beide Arten der Protokollierung (Protokollierungsrolle und strukturierte JSON Protokollierung) sind aktiviert.

Additional details

Edit

Log group /aws/transfer/s-	Domain Amazon S3	Login display banner View the display message
Logging role Info AWSTransferLoggingAccess	Workflow for complete uploads w-	SetStat option Ignore
Server host key Info SHA256:	Workflow for partial uploads -	TLS session resumption -
Security Policy Info TransferSecurityPolicy-2020-06	Managed workflows execution role transfer-workflows	Passive IP -

Verwaltung der Protokollierung für Workflows

CloudWatch bietet eine konsolidierte Prüfung und Protokollierung des Fortschritts und der Ergebnisse von Workflows. Darüber hinaus AWS Transfer Family bietet es mehrere Metriken für Workflows. Sie können Messwerte darüber anzeigen, wie viele Workflow-Ausführungen in der letzten Minute gestartet, erfolgreich abgeschlossen und fehlgeschlagen sind. Alle CloudWatch Metriken für Transfer Family werden unter beschrieben [CloudWatch Metriken für Transfer Family verwenden](#).

CloudWatch Amazon-Protokolle für Workflows anzeigen

1. Öffnen Sie die CloudWatch Amazon-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Logs und anschließend Log-Gruppen aus.
3. Wählen Sie auf der Seite Protokollgruppen in der Navigationsleiste die richtige Region für Ihren AWS Transfer Family Server aus.
4. Wählen Sie die Protokollgruppe aus, die Ihrem Server entspricht.

Wenn Ihre Server-ID beispielsweise lautet `-1234567890abcdef0`, ist Ihre Protokollgruppe `/aws/transfer/s-1234567890abcdef0`.

5. Auf der Seite mit den Protokollgruppendetails für Ihren Server werden die neuesten Protokollstreams angezeigt. Es gibt zwei Protokollstreams für den Benutzer, den Sie untersuchen:

- Einer für jede Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) -Sitzung.
- Eine für den Workflow, der für Ihren Server ausgeführt wird. Das Format für den Protokollstream für den Workflow ist `username.workflowID.uniqueStreamSuffix`.

Wenn Ihr Benutzer beispielsweise ist `mary-major`, haben Sie die folgenden Protokollstreams:

```
mary-major-east.1234567890abcdef0
mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789
```

Note

Die in diesem Beispiel aufgeführten 16-stelligen alphanumerischen Identifikatoren sind fiktiv. Die Werte, die Sie bei Amazon sehen, CloudWatch sind unterschiedlich.

Auf der Seite Ereignisse protokollieren für `mary-major-usa-east.1234567890abcdef0` werden die Details für jede Benutzersitzung angezeigt, und der `mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789` Protokollstream enthält die Details für den Workflow.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für einen Protokollstream für `mary.w-abcdef01234567890.021345abcdef6789`, der auf einem Workflow (`w-abcdef01234567890`) basiert, der einen Kopierschritt enthält.

```
{
  "type": "ExecutionStarted",
  "details": {
    "input": {
      "initialFileLocation": {
        "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
        "key": "mary/workflowSteps2.json",
        "versionId": "version-id",
        "etag": "etag-id"
      }
    }
  },
  "workflowId": "w-abcdef01234567890",
  "executionId": "execution-id",
  "transferDetails": {
    "serverId": "s-server-id",
```

```

        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    }
},
{
    "type": "StepStarted",
    "details": {
        "input": {
            "fileLocation": {
                "backingStore": "S3",
                "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
                "key": "mary/workflowSteps2.json",
                "versionId": "version-id",
                "etag": "etag-id"
            }
        },
        "stepType": "COPY",
        "stepName": "copyToShared"
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
        "serverId": "s-server-id",
        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    }
},
{
    "type": "StepCompleted",
    "details": {
        "output": {},
        "stepType": "COPY",
        "stepName": "copyToShared"
    },
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
        "serverId": "server-id",
        "username": "mary",
        "sessionId": "session-id"
    }
},
{
    "type": "ExecutionCompleted",

```

```

    "details": {},
    "workflowId": "w-abcdef01234567890",
    "executionId": "execution-id",
    "transferDetails": {
      "serverId": "s-server-id",
      "username": "mary",
      "sessionId": "session-id"
    }
  }
}

```

Konfigurieren Sie die CloudWatch Protokollierungsrolle

Um den Zugriff festzulegen, erstellen Sie eine ressourcenbasierte IAM Richtlinie und eine IAM Rolle, die diese Zugriffsinformationen bereitstellt.

Um die CloudWatch Amazon-Protokollierung zu aktivieren, erstellen Sie zunächst eine IAM Richtlinie, die die CloudWatch Protokollierung aktiviert. Anschließend erstellen Sie eine IAM Rolle und fügen ihr die Richtlinie hinzu. Sie können dies tun, wenn Sie [einen Server erstellen](#) oder indem Sie [einen vorhandenen Server bearbeiten](#). Weitere Informationen zu CloudWatch finden Sie unter [Was ist Amazon CloudWatch?](#) und [Was ist Amazon CloudWatch Logs?](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

Verwenden Sie die folgenden IAM Beispielrichtlinien, um die CloudWatch Protokollierung zu ermöglichen.

Use a logging role

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/transfer/*"
    }
  ]
}

```

```
}
```

Use structured logging

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:GetLogDelivery",
        "logs:UpdateLogDelivery",
        "logs>DeleteLogDelivery",
        "logs:ListLogDeliveries",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:region-id:AWS-Konto:log-group:/aws/transfer/*"
    }
  ]
}
```

In der vorherigen Beispielrichtlinie ersetzen Sie für die **Resource** *region-id* und *AWS-Konto* mit Ihren Werten. Beispiel: **"Resource": "arn:aws::logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/transfer/*"**

Anschließend erstellen Sie eine Rolle und fügen die von Ihnen erstellte CloudWatch Logs-Richtlinie hinzu.

Um eine IAM Rolle zu erstellen und eine Richtlinie anzuhängen

1. Wählen Sie im Navigationsbereich Roles (Rollen) und dann Create role (Rolle erstellen).

Vergewissern Sie sich, dass auf der Seite Rolle erstellen der AWS Dienst ausgewählt ist.

2. Wählen Sie in der Service-Liste Transfer (Übertragung) und dann Next: Permissions (Weiter: Berechtigungen) aus. Dadurch wird eine Vertrauensbeziehung zwischen AWS Transfer Family und der IAM Rolle hergestellt. Fügen Sie außerdem Schlüssel hinzu `aws:SourceAccount` und

geben Sie `aws:SourceArn` ihren Bedingungen, um sich vor dem Problem mit dem verwirrten Stellvertreter zu schützen. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Dokumentation:

- Verfahren zum Aufbau einer Vertrauensbeziehung mit AWS Transfer Family: [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#)
 - Beschreibung des Problems mit dem verwirrten Stellvertreter: das Problem [des verwirrten Stellvertreters](#)
3. Suchen Sie im Abschnitt Zugriffsrichtlinien anhängen nach der CloudWatch Protokollrichtlinie, die Sie gerade erstellt haben, wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf Weiter: Tags.
 4. (Optional) Geben Sie einen Schlüssel und einen Wert für ein Tag ein und wählen Sie Next: Review (Weiter: Prüfen) aus.
 5. Geben Sie auf der Seite Review (Prüfen) einen Namen und eine Beschreibung für die neue Rolle ein und wählen Sie dann Create role (Rolle erstellen) aus.
 6. Um die Protokolle anzuzeigen, wählen Sie die Server-ID aus, um die Serverkonfigurationsseite zu öffnen, und wählen Sie Protokolle anzeigen. Sie werden zur CloudWatch Konsole weitergeleitet, wo Sie Ihre Log-Streams sehen können.

Auf der CloudWatch Seite für Ihren Server finden Sie Aufzeichnungen zur Benutzerauthentifizierung (Erfolg und Misserfolg), zu Datenuploads (PUTOperationen) und zu Datendownloads (GETOperationen).

Protokollstreams von Transfer Family anzeigen

So zeigen Sie Ihre Transfer Family Family-Serverprotokolle an

1. Navigieren Sie zur Detailseite eines Servers.
2. Wählen Sie Protokolle anzeigen aus. Dadurch wird Amazon geöffnet CloudWatch.
3. Die Protokollgruppe für den ausgewählten Server wird angezeigt.

CloudWatch ×

Favorites and recents ▶

Dashboards

▶ Alarms 0 4 0

▼ Logs

Log groups

Logs Insights

▼ Metrics

All metrics

Explorer

Streams

▶ X-Ray traces

▶ Events

▶ Application monitoring

▶ Insights

Settings

Getting Started

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s-

/aws/transfer/s- Actions View in Logs Insights Search log group

▼ Log group details

ARN
arn:aws:logs:us-east-2:5:log-group:/aws/transfer/s-.*

Metric filters
0

Subscription filters
0

Contributor Insights rules
-

Creation time
2 years ago

Retention
Never expire

Stored bytes
39.39 MB

Data protection - new
Inactive

Sensitive data found - new
-

KMS key ID
-

Log streams Metric filters Subscription filters Contributor Insights Tags Data protection - new

Log streams (10) [Refresh] [Delete] [Create log stream] [Search all log streams]

Q Filter log streams or try prefix search ☐ Exact match ☐ Show expired Info < 1 > [Settings]

☐	Log stream	Last event
☐	ERRORS	2023-
☐	scooterstack4-	2023-
☐	scooterstack4-	2023-
☐	scooterstack4-	2023-
☐	scooterstack4-	2023-

4. Sie können einen Protokollstream auswählen, um Details und einzelne Einträge für den Stream anzuzeigen.
 - Wenn es eine Liste für gibt ERRORS, können Sie diese auswählen, um Details zu den neuesten Fehlern auf dem Server anzuzeigen.

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > ERRORS

Log events

You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Actions

1m 30m 1h 12h Custom

Timestamp	Message
There are older events to load. Load more.	
2023-03-23T16:08:29.281-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:30.979-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:32.647-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:34.306-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:36.010-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:08:37.659-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=ubuntu Message= SourceIP=
2023-03-23T16:12:33.307-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" Source...
2023-03-23T16:12:34.943-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" Source...
	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=scooterstack4 Message="Missing POSIX profile" SourceIP=
	Copy
2023-03-23T16:12:56.857-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
	Copy
2023-03-23T16:12:58.430-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=
	Copy
2023-03-23T16:13:00.106-04:00	ERRORS AUTH_FAILURE Method=password User=debian Message= SourceIP=

- Wählen Sie einen anderen Eintrag, um einen Beispiel-Logstream zu sehen.

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > scooterstack4.

Log events

You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Actions

1m 30m 1h 12h Custom

Timestamp	Message
No older events at this moment. Retry	
2023-03-23T16:19:43.747-04:00	scooterstack4. CONNECTED SourceIP= User=scooterstack4 HomeDir=/fs- scooterstack4. CONNECTED SourceIP= User=scooterstack4 HomeDir=/fs- Client=SSH-2.0- OpenSSH_7.4 Role=arn:aws:iam:: :role/ Kex=
	Copy
2023-03-23T16:19:47.030-04:00	scooterstack4. DISCONNECTED scooterstack4. DISCONNECTED
	Copy
No newer events at this moment. Auto retry paused. Resume	

- Wenn Ihrem Server ein verwalteter Workflow zugeordnet ist, können Sie die Protokolle der Workflow-Ausführungen anzeigen.

Note

Das Format für den Protokollstream für den Workflow ist `username.workflowId.uniqueStreamSuffix`. Beispielsweise könnte `decrypt-user.w-a1111222233334444.aaaa1111bbbb2222` der Name eines Protokollstreams für Benutzer und Workflow sein. **decrypt-user w-a1111222233334444**

CloudWatch > Log groups > /aws/transfer/s- > decrypt-user.w-

Log events
You can use the filter bar below to search for and match terms, phrases, or values in your log events. [Learn more about filter patterns](#)

Actions Create metric filter

Filter events Clear 1m 30m 1h 12h Custom Display

Timestamp	Message
2023-03-21T13:37:57.795-04:00	{ "type": "StepStarted", "details": { "input": { "fileLocation": { "backingStore": "S3", "bucket": "...", "key": "decrypt-...
2023-03-21T14:12:02.850-04:00	{ "type": "StepStarted", "details": { "input": { "fileLocation": { "backingStore": "S3", "bucket": "...", "key": "decrypt-...
2023-03-21T14:12:03.464-04:00	{ "type": "StepCompleted", "details": { "output": {}, "stepType": "DECRYPT", "stepName": "decrypt-step", "workflowId": "w-

Note

Für jeden erweiterten Protokolleintrag können Sie den Eintrag in die Zwischenablage kopieren, indem Sie Kopieren wählen. Weitere Informationen zu CloudWatch Protokollen finden Sie unter [Protokolldaten anzeigen](#).

CloudWatch Amazon-Alarme erstellen

Das folgende Beispiel zeigt, wie CloudWatch Amazon-Alarme mithilfe der AWS Transfer Family Metrik erstellt FilesIn werden.

CDK

```
new cloudwatch.Metric({
  namespace: "AWS/Transfer",
  metricName: "FilesIn",
  dimensionsMap: { ServerId: "s-000000000000000000" },
  statistic: "Average",
  period: cdk.Duration.minutes(1),
}).createAlarm(this, "AWS/Transfer FilesIn", {
  threshold: 1000,
  evaluationPeriods: 10,
  datapointsToAlarm: 5,
  comparisonOperator:
    cloudwatch.ComparisonOperator.GREATER_THAN_OR_EQUAL_TO_THRESHOLD,
});
```

AWS CloudFormation

```
Type: AWS::CloudWatch::Alarm
Properties:
  Namespace: AWS/Transfer
  MetricName: FilesIn
  Dimensions:
    - Name: ServerId
      Value: s-000000000000000000
  Statistic: Average
  Period: 60
  Threshold: 1000
  EvaluationPeriods: 10
  DatapointsToAlarm: 5
  ComparisonOperator: GreaterThanOrEqualToThreshold
```

Protokollierung Amazon S3 API S3-Aufrufen in S3-Zugriffsprotokollen

Wenn Sie [Amazon S3 S3-Zugriffsprotokolle verwenden, um S3-Anfragen zu identifizieren](#), die im Namen Ihrer Dateiübertragungsbenutzer gestellt wurden, RoleSessionName wird verwendet, um

anzuzeigen, welche IAM Rolle für die Bearbeitung der Dateiübertragungen übernommen wurde. Außerdem werden zusätzliche Informationen wie der Benutzername, die Sitzungs-ID und die Server-ID angezeigt, die für die Übertragungen verwendet wurden. Das Format ist [AWS:Role Unique Identifier]/username.sessionid@server-id und ist im Feld Requester enthalten. Im Folgenden finden Sie beispielsweise den Inhalt eines Beispielfeldes „Requester“ aus einem S3-Zugriffsprotokoll für eine Datei, die in den S3-Bucket kopiert wurde.

```
arn:aws:sts::AWS-Account-ID:assumed-role/IamRoleName/  
username.sessionid@server-id
```

Im Feld Anforderer oben wird die aufgerufene IAM Rolle angezeigt. IamRoleName Weitere Informationen zu eindeutigen IAM Rollen-Identifikatoren finden Sie unter [Eindeutige Identifikatoren](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Beispiele zur Begrenzung des Problems mit verwirrtem Stellvertreter

Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiere Entität zur Durchführung der Aktion zwingen kann. In: AWS Dienststellenübergreifender Identitätswechsel kann zu einem Problem mit dem verwirrten Stellvertreter führen. Weitere Details finden Sie unter [Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention](#).

Note

Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen jedes *user input placeholder* mit Ihren eigenen Informationen.

In diesen Beispielen können Sie die ARN Details für einen Workflow entfernen, wenn an Ihren Server keine Workflows angehängt sind.

Das folgende Beispiel für eine Protokollierungs-/Aufruf-Richtlinie ermöglicht es jedem Server (und Workflow) im Konto, die Rolle zu übernehmen.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AllowAllServersWithWorkflowAttached",  
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Principal": {
      "Service": "transfer.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account-id"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*",
          "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Das folgende Beispiel für eine Protokollierungs-/Aufruf-Richtlinie ermöglicht es einem bestimmten Server (und Workflow), die Rolle zu übernehmen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSpecificServerWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id",
            "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}
```

CloudWatch -Protokollstruktur für Transfer Family

In diesem Thema werden die Felder beschrieben, die in Transfer Family-Protokollen ausgefüllt werden: sowohl für strukturierte JSON-Protokolleinträge als auch für Legacy-Protokolleinträge.

Themen

- [Strukturierte JSON-Protokolle für Transfer Family](#)
- [Legacy-Protokolle für Transfer Family](#)

Strukturierte JSON-Protokolle für Transfer Family

Die folgende Tabelle enthält Details zu Protokolleintragsfeldern für Transfer Family SFTP/FTP/FTPS-Aktionen im neuen strukturierten JSON-Protokollformat.

Feld	Beschreibung	Beispieleintrag
activity-type	The action by the user	OPEN CLOSE PARTIAL_CLOSE GETRENNT VERBUNDEN
bytes-in	Number of bytes uploaded by the user	29238420042
bytes-out	Number of bytes downloaded by the user	23094032490328
ciphers	Specifies the SSH cipher negotiated for the connection (available ciphers are listed in Kryptografische Algorithmen)	aes256-gcm@openssh.com
client	The user's client software	SSH-2.0-OpenSSH_7.4
home-dir	The directory that the end user lands on when they connect	/user-home-bucket/test

Feld	Beschreibung	Beispieleintrag
	to the endpoint if their home directory type is PATH: if they have a logical home directory, this value is always /	
kex	Specifies the negotiated SSH key exchange (KEX) for the connection (available KEX are listed in Kryptografische Algorithmen)	diffie-hellman-group14-sha256
message	Provides more information related to the error	<Zeichenfolge>
method	The authentication method	publickey
mode	Specifies how a client opens a file	CREATE TRUNCATE WRITE
operation	The client operation on a file	OPEN CLOSE
path	Actual file path affected	/user-test-bucket/test-file-1.pdf
resource-arn	A system-assigned, unique identifier for a specific resource (for example, a server)	arn:aws:transfer:ap-northeast-1:12346789012:server/s-1234567890akeu2js2
role	The IAM role of the user	arn:aws:iam::0293883675:role/testuser-role
session-id	A system-assigned, unique identifier for a single session	9ca9a0e1cec6ad9d
source-ip	Client IP address	18.323.0.129
user	The end user's username	myname192

Feld	Beschreibung	Beispieleintrag
user-policy	The permissions specified for the end user: this field is populated if the user's policy is a session policy.	The JSON code for the session policy that is being used

Legacy-Protokolle für Transfer Family

Die folgende Tabelle enthält Details zu Protokolleinträgen für verschiedene Transfer Family-Aktionen.

Note

Diese Einträge haben nicht das neue strukturierte JSON-Protokollformat.

Die folgende Tabelle enthält Details zu Protokolleinträgen für verschiedene Transfer Family-Aktionen im neuen strukturierten JSON-Protokollformat.

Aktion	Entsprechende Protokolle in Amazon CloudWatch Logs
Authentication failures (Authentifizierungsfehler)	ERRORS AUTH_FAILURE Method=publickey User=Ihr Message="RSA SHA256:Lfz3R2nmLY4raK+b7Rb1rSvUIbAE+a+Hxg0c7l1JIZ0" SourceIP =3.8.172.211
COPY/TAG/DELETE/DECRYPT-Workflow	<pre>{"type":"StepStarted","details":{"input":{"fileLocation":{"backingStore":"EFS","fileSystemId":"fs-12345678","path":"/Ihr/regex.py"}}, "stepType":"TAG","stepName":"successful_tag_step"},"workflowId":"w-111a-aaa222bb3","executionId":"81234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90","transferDetails":{"serverId":"s-134aaa222222bb3bb3","exegid":"efl","userSessionId":1234567890}}</pre>

Aktion	Entsprechende Protokolle in Amazon CloudWatch Logs
Benutzerdefinierter Schritt-Workflow	<pre>{ "type": "CustomStepInvoked", "details": { "output": { "token": "MzM4Mjg5YWUtYTEzMy00YjIzLWI3OGMtYzU4OGI2ZjQyMzE5", "stepType": "CUSTOM", "stepName": "efs-s3_copy_2", "workflowId": "w-9283e49d3297c3f7", "executionId": "1234abcd-1234-efgh-5678-ijmnopqr90", "transferDetails": { "serverId": "s-zz1a1a23", "sessionId": "1234567890" } } } }</pre>
Löschvorgänge	<pre>lhr.33a8fb495ffb383b DELETE Path=/bucket/user/123.jpg</pre>
Downloads	<pre>lhr.33a8fb495ffb383b OPEN Path=/bucket/user/123.jpg Mode=READ lhr.33a8fb495ffb383b CLOSE Path=/bucket/user/123.jpg BytesOut=3618546</pre>
Anmeldungen/Abmeldungen	<pre>user.914984e553bcdb6 CONNECTED SourceIP =1.22.111.222 User=lhr HomeDir=L OGICAL Client=SSH-2.0-OpenSSH_7.4 Role=arn:aws::iam::123456789012:role/sftp-s3-access user.914984e553bcdb6 VERBUNDEN</pre>
Umbenennungen	<pre>lhr.33a8fb495ffb383b RENAME Path=/bucket/user/lambo.png NewPath=/bucket/user/ferrari.png</pre>

Aktion	Entsprechende Protokolle in Amazon CloudWatch Logs
Beispiel für ein Workflow-Fehlerprotokoll	<pre>{ "type": "StepErrored", "details": { "errorType": "BAD_REQUEST", "errorMessage": "Cannot tag Efs file", "stepType": "TAG", "stepName": "successful_tag_step", "workflowId": "w-1234abcd5678efghi", "executionId": "81234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "transferDetails": { "serverId": "s-1234abcd5678efghi", "username": "hr", "sessionId": "1234567890defrababab" } } }</pre>
Symlinks	<pre>lhr.eb49cf7b8651e6d5 CREATE_SYMLINK LinkPath=/fs-12345678/lhr/pqr.jpg TargetPath=abc.jpg</pre>
Uploads	<pre>lhr.33a8fb495ffb383b OPEN Path=/bucket/user/123.jpg Mode=CREATE TRUNCATE WRITE lhr.33a8fb495ffb383b CLOSE Path=/bucket/user/123.jpg BytesIn=3618546</pre>

Aktion	Entsprechende Protokolle in Amazon CloudWatch Logs
Workflows	<pre data-bbox="829 275 1490 684">{ "type": "ExecutionStarted", "details": { "input": { "initialFileLocation": { "backingStore": "EFS", "filesystemId": "fs-12345678", "path": "/lhr/regex.py" } }, "workflowId": "w-111aaaaa2222bb3", "executionId": "1234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "transferDetails": { "serverId": "s-zz1111aaaa223", "username": "l", "sessionId": "1234567890111110x1111111111111111222222222222" } } }</pre> <pre data-bbox="829 737 1490 1146">{ "type": "StepStarted", "details": { "input": { "fileLocation": { "backingStore": "EFS", "filesystemId": "fs-12345678", "path": "/lhr/regex.py" } }, "stepType": "CUSTOM", "stepName": "efs-s3_copy_2", "workflowId": "w-9283e49d33297c3f7", "executionId": "1234abcd-1234-efgh-5678-ijklmnopqr90", "transferDetails": { "serverId": "8499ez", "userid": "33333333333333r", "ExecutionId": "1234567890" } } }</pre>

Beispiel für CloudWatch Protokolleinträge

In diesem Thema werden Beispielprotokolleinträge vorgestellt.

Themen

- [Beispiele für Protokolleinträge für Übertragungssitzungen](#)
- [Beispiel für Protokolleinträge für Konnektoren SFTP](#)
- [Beispiel für Protokolleinträge für Fehler beim Schlüsselaustausch-Algorithmus](#)

Beispiele für Protokolleinträge für Übertragungssitzungen

In diesem Beispiel stellt ein SFTP Benutzer eine Verbindung zu einem Transfer Family Family-Server her, lädt eine Datei hoch und trennt dann die Verbindung zur Sitzung.

Der folgende Protokolleintrag spiegelt einen SFTP Benutzer wider, der eine Verbindung zu einem Transfer Family Family-Server herstellt.

```
{
  "role": "arn:aws:iam::500655546075:role/scooter-transfer-s3",
  "activity-type": "CONNECTED",
  "ciphers": "chacha20-poly1305@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com",
  "client": "SSH-2.0-OpenSSH_7.4",
  "source-ip": "52.94.133.133",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "home-dir": "/scooter-test/log-me",
  "user": "log-me",
  "kex": "ecdh-sha2-nistp256",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

Der folgende Protokolleintrag spiegelt den SFTP Benutzer wider, der eine Datei in seinen Amazon S3 S3-Bucket hochlädt.

```
{
  "mode": "CREATE|TRUNCATE|WRITE",
  "path": "/scooter-test/log-me/config-file",
  "activity-type": "OPEN",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

Die folgenden Protokolleinträge geben an, dass der SFTP Benutzer die Verbindung zu seiner SFTP Sitzung beendet hat. Zuerst schließt der Client die Verbindung zum Bucket und dann trennt der Client die Sitzung. SFTP

```
{
  "path": "/scooter-test/log-me/config-file",
  "activity-type": "CLOSE",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "bytes-in": "121",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

```
{
  "activity-type": "DISCONNECTED",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:500655546075:server/
s-3fe215d89f074ed2a",
  "session-id": "9ca9a0e1cec6ad9d"
}
```

Beispiel für Protokolleinträge für Konnektoren SFTP

Dieser Abschnitt enthält Beispielprotokolle für eine erfolgreiche und eine erfolglose Übertragung. Protokolle werden in einer Protokollgruppe mit dem Namen generiert `/aws/transfer/connector-id`, wobei *connector-id* ist der Bezeichner für Ihren SFTP Connector.

Note

Protokolleinträge für SFTP Konnektoren werden nur generiert, wenn Sie einen `StartFileTransfer` Befehl ausführen.

Dieser Protokolleintrag bezieht sich auf eine Übertragung, die erfolgreich abgeschlossen wurde.

```
{
  "operation": "RETRIEVE",
  "timestamp": "2023-10-25T16:33:27.373720Z",
  "connector-id": "connector-id",
  "transfer-id": "transfer-id",
  "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
  "url": "sftp://192.0.2.0",
  "file-path": "/remotebucket/remotefilepath",
  "status-code": "COMPLETED",
  "start-time": "2023-10-25T16:33:26.945481Z",
  "end-time": "2023-10-25T16:33:27.159823Z",
  "account-id": "480351544584",
  "connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:480351544584:connector/connector-id",
  "local-directory-path": "/connectors-localbucket"
}
```

Dieser Protokolleintrag bezieht sich auf eine Übertragung, bei der das Zeitlimit überschritten wurde und die daher nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

```
{
```

```

    "operation": "RETRIEVE",
    "timestamp": "2023-10-25T22:33:47.625703Z",
    "connector-id": "connector-id",
    "transfer-id": "transfer-id",
    "file-transfer-id": "transfer-id/file-transfer-id",
    "url": "sftp://192.0.2.0",
    "file-path": "/remotebucket/remotefilepath",
    "status-code": "FAILED",
    "failure-code": "TIMEOUT_ERROR",
    "failure-message": "Transfer request timeout.",
    "account-id": "480351544584",
    "connector-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:480351544584:connector/connector-id",
    "local-directory-path": "/connectors-localbucket"
  }

```

Beschreibungen einiger Schlüsselfelder in den vorherigen Protokollbeispielen.

- `timestamp` gibt an, wann das Protokoll hinzugefügt wird. `start-time` und `end-time` entsprechen dem Zeitpunkt, zu dem der Konnektor eine Übertragung tatsächlich startet und beendet.
- `transfer-id` ist ein eindeutiger Bezeichner, der jeder `start-file-transfer` Anfrage zugewiesen wird. Wenn der Benutzer in einem einzigen `start-file-transfer` API Aufruf mehrere Dateipfade weitergibt, teilen sich alle Dateien dasselbe `transfer-id`.
- `file-transfer-id` ist ein eindeutiger Wert, der für jede übertragene Datei generiert wird. Beachten Sie, dass der erste Teil von `file-transfer-id` derselbe wie `transfer-id` ist.

Beispiel für Protokolleinträge für Fehler beim Schlüsselaustausch-Algorithmus

Dieser Abschnitt enthält Beispielprotokolle, bei denen der Schlüsselaustauschalgorithmus (KEX) fehlgeschlagen ist. Dies sind Beispiele aus dem `ERRORSLog`-Stream für strukturierte Logs.

Dieser Protokolleintrag ist ein Beispiel für einen Fehler beim Typ des Hostschlüssels.

```

{
  "activity-type": "KEX_FAILURE",
  "source-ip": "999.999.999.999",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:999999999999:server/s-99999999999999999999",
  "message": "no matching host key type found",
}

```

```
"kex": "ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ssh-ed25519,ssh-rsa,ssh-dss"
}
```

Dieser Protokolleintrag ist ein Beispiel für eine KEX Nichtübereinstimmung.

```
{
  "activity-type": "KEX_FAILURE",
  "source-ip": "999.999.999.999",
  "resource-arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:999999999999:server/s-999999999999999999",
  "message": "no matching key exchange method found",
  "kex": "diffie-hellman-group1-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group14-sha256"
}
```

CloudWatch Metriken für Transfer Family verwenden

Note

Sie können Metriken für Transfer Family auch in der Transfer Family Family-Konsole selbst abrufen. Details hierzu finden Sie unter [Überwachung der Nutzung in der Konsole](#)

Mithilfe von CloudWatch Metriken können Sie Informationen über Ihren Server abrufen. Eine Metrik steht für einen nach der Zeit geordneten Satz von Datenpunkten, die veröffentlicht werden. CloudWatch Wenn Sie Metriken verwenden, müssen Sie den Transfer Family Family-Namespace, den Metriknamen und die [Dimension](#) angeben. Weitere Informationen zu Metriken finden Sie unter [Metriken](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

In der folgenden Tabelle werden die CloudWatch Metriken für Transfer Family beschrieben.

Namespace	Metrik	Beschreibung
AWS/Transfer	BytesIn	Die Gesamtzahl der auf den Server übertragenen Byte. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten

Namespace	Metrik	Beschreibung
	BytesOut	Die Gesamtzahl der vom Server übertragenen Byte. Einheit: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	FilesIn	Die Gesamtzahl der auf den Server übertragenen Dateien. Für Server, die das AS2 Protokoll verwenden, stellt diese Metrik die Anzahl der empfangenen Nachrichten dar. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	FilesOut	Die Gesamtzahl der vom Server übertragenen Dateien. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	InboundMessage	Die Gesamtzahl der erfolgreich von einem Handelspartner empfangenen AS2 Nachrichten. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten
	InboundFailedMessage	Die Gesamtzahl der AS2 Nachrichten, die von einem Handelspartner erfolglos empfangen wurden. Das heißt, ein Handelspartner hat eine Nachricht gesendet, aber der Transfer Family Family-Server konnte sie nicht erfolgreich verarbeiten. Einheiten: Anzahl Dauer: 5 Minuten

Namespace	Metrik	Beschreibung
	OnPartialUploadExecutionsStarted	Die Gesamtzahl der auf dem Server gestarteten on-partial-upload Workflow-Ausführungen. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnPartialUploadExecutionsSuccess	Die Gesamtzahl der erfolgreichen on-partial-upload Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnPartialUploadExecutionsFailed	Die Gesamtzahl der erfolglosen on-partial-upload Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnUploadExecutionsStarted	Die Gesamtzahl der Workflow-Ausführungen, die auf dem Server gestartet wurden. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute
	OnUploadExecutionsSuccess	Die Gesamtzahl der erfolgreichen Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute

Namespace	Metrik	Beschreibung
	OnUploadExecutionsFailed	Die Gesamtzahl der erfolgreichen Workflow-Ausführungen auf dem Server. Einheiten: Anzahl Zeitraum: 1 Minute

Familiendimensionen übertragen

Eine Dimension ist ein Name-Wert-Paar, das zur Identifizierung einer Metrik beiträgt. Weitere Informationen zu Abmessungen finden Sie unter [Abmessungen](#) im CloudWatch Amazon-Benutzerhandbuch.

In der folgenden Tabelle wird die CloudWatch Dimension für Transfer Family beschrieben.

Dimension	Beschreibung
ServerId	Die eindeutige ID des Servers.

Wird AWS-Benutzerbenachrichtigungen mit verwendet AWS Transfer Family

Um über AWS Transfer Family Ereignisse informiert [AWS-Benutzerbenachrichtigungen](#) zu werden, können Sie verschiedene Lieferkanäle einrichten. Wenn ein Ereignis einer von Ihnen angegebenen Regel entspricht, erhalten Sie eine Benachrichtigung.


Sie können Benachrichtigungen für Ereignisse über mehrere Kanäle erhalten, einschließlich E-Mail-, [Amazon Q Entwickler für Chat-Anwendungen](#)-Chat- oder [AWS Console Mobile Application](#)-Push-Benachrichtigungen. Sie können Benachrichtigungen auch im [Benachrichtigungscenter der Konsole](#) sehen. Benutzerbenachrichtigungen unterstützt die Aggregation, wodurch die Anzahl der Benachrichtigungen, die Sie bei bestimmten Ereignissen erhalten, reduziert werden kann.

Weitere Informationen finden Sie in den Blogbeiträgen [Anpassen von Benachrichtigungen zur Dateizustellung mithilfe AWS Transfer Family verwalteter Workflows](#) und [Was ist AWS-Benutzerbenachrichtigungen?](#) im AWS-Benutzerbenachrichtigungen Benutzerhandbuch.

Transfer Family Ereignisse verwalten mit Amazon EventBridge

Amazon EventBridge ist ein serverloser Dienst, der Ereignisse verwendet, um Anwendungskomponenten miteinander zu verbinden. Dies kann Ihnen die Erstellung skalierbarer ereignisgesteuerter Anwendungen erleichtern. Bei der ereignisgesteuerten Architektur werden lose gekoppelte Softwaresysteme erstellt, die zusammenarbeiten, indem sie Ereignisse auslösen und darauf reagieren. Ereignisse stellen eine Veränderung in einer Ressource oder Umgebung dar.

Transfer Family Generiert wie bei vielen AWS Diensten Ereignisse und sendet sie an den EventBridge Standard-Event-Bus. Beachten Sie, dass der Standard-Event-Bus automatisch in jedem AWS Konto bereitgestellt wird. Ein Event Bus ist ein Router, der Ereignisse empfängt und sie an null oder mehr Ziele weiterleitet. Sie geben Regeln für den Event-Bus an, der Ereignisse auswertet, sobald sie eintreffen. Jede Regel prüft, ob ein Ereignis mit dem Ereignismuster der Regel übereinstimmt. Wenn das Ereignis übereinstimmt, sendet der Event-Bus das Ereignis an ein oder mehrere angegebene Ziele.



Themen

- [Transfer Family Ereignisse](#)
- [Senden von Transfer Family Ereignissen mithilfe von EventBridge Regeln](#)
- [Amazon EventBridge Berechtigungen](#)
- [Zusätzliche EventBridge Ressourcen](#)
- [Transfer Family Referenz mit Einzelheiten zu Ereignissen](#)

Transfer Family Ereignisse

Transfer Family sendet Ereignisse automatisch an den EventBridge Standard-Event-Bus. Sie können Regeln auf dem Event-Bus erstellen, wobei jede Regel ein Ereignismuster und ein oder mehrere Ziele enthält. Ereignisse, die dem Ereignismuster einer Regel entsprechen, werden nach [bestem Wissen und Gewissen an die angegebenen Ziele übermittelt](#). Es kann jedoch sein, dass einige Ereignisse nicht in der richtigen Reihenfolge zugestellt werden.

Die folgenden Ereignisse werden von generiert Transfer Family. Weitere Informationen finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [EventBridge Ereignisse](#).

SFTPFTPS, und FTP Serverereignisse

Art der Einzelheiten des Ereignisses	Beschreibung
FTPDer Download des Dateiservers ist abgeschlossen	Eine Datei für das FTP Protokoll wurde erfolgreich heruntergeladen.
FTPDer Download des Dateiservers ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei herunterzuladen, ist für das FTP Protokoll fehlgeschlagen.
FTPDer Upload des Dateiservers ist abgeschlossen	Eine Datei für das FTP Protokoll wurde erfolgreich hochgeladen.
FTPDer Upload des Dateiservers ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei hochzuladen, ist für das FTP Protokoll fehlgeschlagen.
FTPSPDer Download des Dateiservers ist abgeschlossen	Eine Datei für das FTPS Protokoll wurde erfolgreich heruntergeladen.
FTPSPDer Download des Dateiservers ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei herunterzuladen, ist für das FTPS Protokoll fehlgeschlagen.

Art der Einzelheiten des Ereignisses	Beschreibung
FTPSPDer Upload des Dateiservers ist abgeschlossen	Eine Datei für das FTPS Protokoll wurde erfolgreich hochgeladen.
FTPSPDer Upload des Dateiservers ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei hochzuladen, ist für das FTPS Protokoll fehlgeschlagen.
SFTPDer Download der Serverdatei ist abgeschlossen	Eine Datei für das SFTP Protokoll wurde erfolgreich heruntergeladen.
SFTPDas Herunterladen der Serverdatei ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei für das SFTP Protokoll herunterzuladen, ist fehlgeschlagen.
SFTPDas Hochladen der Serverdatei ist abgeschlossen	Eine Datei für das SFTP Protokoll wurde erfolgreich hochgeladen.
SFTPDas Hochladen der Serverdatei ist fehlgeschlagen	Ein Versuch, eine Datei hochzuladen, ist für das SFTP Protokoll fehlgeschlagen.

SFTPConnector-Ereignisse

Art der Einzelheiten des Ereignisses	Beschreibung
SFTPDer Versand der Connector-Datei ist abgeschlossen	Eine Dateiübertragung von einem Connector zu einem SFTP Remoteserver wurde erfolgreich abgeschlossen.
SFTPDas Senden der Connector-Datei ist fehlgeschlagen	Eine Dateiübertragung von einem Connector zu einem SFTP Remoteserver ist fehlgeschlagen.

Art der Einzelheiten des Ereignisses	Beschreibung
<u>SFTPDer Abruf der Connector-Datei ist abgeschlossen</u>	Eine Dateiübertragung von einem SFTP Remoteserver zu einem Connector wurde erfolgreich abgeschlossen.
<u>SFTPFehler beim Abrufen der Connector-Datei</u>	Eine Dateiübertragung von einem SFTP Remoteserver zu einem Connector ist fehlgeschlagen.

A2S-Ereignisse

Art der Einzelheiten des Ereignisses	Beschreibung
<u>AS2Empfang der Payload abgeschlossen</u>	Die Payload für eine AS2 Nachricht wurde empfangen.
<u>AS2Payload konnte nicht empfangen werden</u>	Die Payload für eine AS2 Nachricht wurde nicht empfangen.
<u>AS2Versand der Payload abgeschlossen</u>	Die Payload für eine AS2 Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
<u>AS2Payload konnte nicht gesendet werden</u>	Die Payload für eine AS2 Nachricht konnte nicht gesendet werden.
<u>AS2MDNEmpfang abgeschlo ssen</u>	Die Benachrichtigung über die Löschung der AS2 Nachricht für eine Nachricht wurde empfangen.
<u>AS2MDNDer Empfang ist fehlgeschlagen</u>	Die Benachrichtigung über den AS2 Nachrichtenzugriff für eine Nachricht wurde nicht empfangen.
<u>AS2MDNSenden abgeschlo ssen</u>	Die Benachrichtigung über den AS2 Nachrichtenzugriff für eine Nachricht wurde erfolgreich gesendet.
<u>AS2MDNDas Senden ist fehlgeschlagen</u>	Die Benachrichtigung über die Nachrichtenablage für eine AS2 Nachricht konnte nicht gesendet werden.

Senden von Transfer Family Ereignissen mithilfe von EventBridge Regeln

Wenn Sie möchten, dass der EventBridge Standardereignisbus Transfer Family Ereignisse an ein Ziel sendet, müssen Sie eine Regel erstellen, die ein Ereignismuster enthält, das den Daten in Ihren gewünschten Transfer Family Ereignissen entspricht.

Sie können eine Regel erstellen, indem Sie die folgenden allgemeinen Schritte ausführen:

1. Erstellen Sie ein Ereignismuster für die Regel, das Folgendes festlegt:
 - Transfer Family ist die Quelle der Ereignisse, die von der Regel ausgewertet werden.
 - (Optional) Alle anderen Ereignisdaten, mit denen sie abgeglichen werden soll.

Weitere Informationen finden Sie unter [???](#).

2. (Optional) Erstellen Sie einen Eingangstransformator, der die Daten aus dem Ereignis anpasst, bevor die Informationen an das Ziel der Regel EventBridge gesendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Eingabetransformation](#) im EventBridge Benutzerhandbuch.

3. Geben Sie die Ziele an, an die Sie Ereignisse senden EventBridge möchten, die dem Ereignismuster entsprechen.

Ziele können andere AWS Dienste, SaaS-Anwendungen (Software as a Service), API Ziele oder andere benutzerdefinierte Endpunkte sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Ziele](#) im Benutzerhandbuch für EventBridge .

Umfassende Anweisungen zum Erstellen von Event-Bus-Regeln finden Sie im EventBridge Benutzerhandbuch unter [Erstellen von Regeln, die auf Ereignisse reagieren](#).

Ereignismuster für Transfer Family Ereignisse erstellen

Wenn ein Ereignis an den Standardereignisbus Transfer Family übermittelt, EventBridge verwendet das für jede Regel definierte Ereignismuster, um zu bestimmen, ob das Ereignis an die Ziele der Regel gesendet werden soll. Ein Ereignismuster entspricht den Daten in den gewünschten Transfer Family Ereignissen. Jedes Ereignismuster ist ein JSON Objekt, das Folgendes enthält:

- Ein `source`-Attribut, das den Service identifiziert, der das Ereignis sendet. Für Transfer Family Ereignisse ist die Quelle `aws.transfer`.

- (Optional) Ein `detail-type`-Attribut, das ein Array der zuzuordnenden Ereignistypen enthält.
- (Optional) Ein `detail`-Attribut, das alle anderen Ereignisdaten enthält, für die ein Abgleich erforderlich ist.

Das folgende Ereignismuster entspricht beispielsweise allen Ereignissen von Transfer Family:

```
{
  "source": ["aws.transfer"]
}
```

Das folgende Beispiel für ein Ereignismuster entspricht allen SFTP Connector-Ereignissen:

```
{
  "source": ["aws.transfer"],
  "detail-type": ["SFTP Connector File Send Completed", "SFTP Connector File Retrieve Completed",
                  "SFTP Connector File Retrieve Failed", "SFTP Connector File Send Failed"]
}
```

Das folgende Beispiel für ein Ereignismuster entspricht allen fehlgeschlagenen Transfer Family-Family-Ereignissen:

```
{
  "source": ["aws.transfer"],
  "detail-type": [{"wildcard", "*Failed"}]
}
```

Das folgende Beispiel für ein Ereignismuster entspricht erfolgreichen SFTP Downloads für den Benutzer *username*:

```
{
  "source": ["aws.transfer"],
  "detail-type": ["SFTP Server File Download Completed"],
  "detail": {
    "username": [username]
  }
}
```


Weitere Informationen zum Schreiben von Ereignismustern finden Sie unter [Ereignismuster](#) im EventBridge Benutzerhandbuch.

Testen von Ereignismustern für Transfer Family Ereignisse in EventBridge

Sie können die EventBridge Sandbox verwenden, um schnell ein Ereignismuster zu definieren und zu testen, ohne den umfassenderen Prozess der Erstellung oder Bearbeitung einer Regel abschließen zu müssen. Mithilfe der Sandbox können Sie ein Ereignismuster definieren und anhand eines Beispielergebnisses überprüfen, ob das Muster den gewünschten Ereignissen entspricht. EventBridge bietet Ihnen die Möglichkeit, eine neue Regel zu erstellen, indem Sie dieses Ereignismuster direkt aus der Sandbox verwenden.

Weitere Informationen finden Sie unter [Testen eines Ereignismusters mithilfe der EventBridge Sandbox](#) im EventBridge Benutzerhandbuch.

Amazon EventBridge Berechtigungen

Transfer Family benötigt keine zusätzlichen Berechtigungen für die Übermittlung von Ereignissen an Amazon EventBridge.

Für die von Ihnen angegebenen Ziele sind möglicherweise bestimmte Berechtigungen oder Konfigurationen erforderlich. Weitere Informationen zur Verwendung bestimmter Dienste für [Amazon EventBridge Ziele](#) finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter Ziele.

Zusätzliche EventBridge Ressourcen

Weitere Informationen zur Verarbeitung und Verwaltung von Ereignissen finden Sie EventBridge in den folgenden Themen im [Amazon EventBridge Benutzerhandbuch](#).

- Ausführliche Informationen zur Funktionsweise von Eventbussen finden Sie unter [Amazon EventBridge Event-Bus](#).
- Informationen zur Veranstaltungsstruktur finden Sie unter [Ereignisse](#).
- Informationen zur Erstellung von Ereignismustern, die beim EventBridge Abgleich von Ereignissen mit Regeln verwendet werden können, finden Sie unter [Ereignismuster](#).
- Informationen zum Erstellen von Regeln, mit denen angegeben wird, welche Ereignisse EventBridge verarbeitet werden, finden Sie unter [Regeln](#).
- Informationen darüber, wie Sie angeben, an welche Dienste oder andere Ziele übereinstimmende Ereignisse EventBridge gesendet werden, finden Sie unter [Ziele](#).

Transfer Family Referenz mit Einzelheiten zu Ereignissen

Alle Ereignisse von AWS Diensten haben einen gemeinsamen Satz von Feldern, die Metadaten zu dem Ereignis enthalten. Zu diesen Metadaten können der AWS Dienst gehören, der die Quelle des Ereignisses ist, die Uhrzeit, zu der das Ereignis generiert wurde, das Konto und die Region, in der das Ereignis stattgefunden hat, und andere. Definitionen dieser allgemeinen Felder finden Sie unter [Referenz zur Ereignisstruktur](#) im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch.

Darüber hinaus weist jedes Ereignis ein `detail`-Feld auf, das spezifische Daten für das betreffende Ereignis enthält. In der folgenden Referenz werden die Detailfelder für die verschiedenen Transfer Family Ereignisse definiert.

Beachten Sie EventBridge bei der Auswahl und Verwaltung von Transfer Family Ereignissen Folgendes:

- Das `source` Feld für alle Ereignisse von Transfer Family ist auf `aws.transfer` gesetzt.
- Das Feld `detail-type` gibt den Ereignistyp an.

Beispiel, `FTP File Server Download Completed`.

- Das Feld `detail` enthält die Daten, die für das betreffende Ereignis spezifisch sind.

Informationen zur Erstellung von Ereignismustern, die es Regeln ermöglichen, Transfer Family Ereignissen zuzuordnen, finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [Ereignismuster](#).

Weitere Informationen zu Ereignissen und deren EventBridge Verarbeitung finden Sie im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch unter [Amazon EventBridge Ereignisse](#).

Themen

- [SFTPFTPS, und FTP Serverereignisse](#)
- [SFTPConnector-Ereignisse](#)
- [AS2Ereignisse](#)

SFTPFTPS, und FTP Serverereignisse

Im Folgenden sind die Detailfelder für SFTPFTPS, und FTP Serverereignisse aufgeführt:

- FTPDer Download des Dateiservers ist abgeschlossen
- FTPDer Download des Dateiservers ist fehlgeschlagen
- FTPDer Upload des Dateiservers wurde abgeschlossen
- FTPDer Upload des Dateiservers ist fehlgeschlagen
- FTPSDer Download des Dateiservers wurde abgeschlossen
- FTPSDer Download des Dateiservers ist fehlgeschlagen
- FTPSDer Upload des Dateiservers wurde abgeschlossen
- FTPSDer Upload des Dateiservers ist fehlgeschlagen
- SFTPDas Herunterladen der Serverdatei wurde abgeschlossen
- SFTPDas Herunterladen der Serverdatei ist fehlgeschlagen
- SFTPDas Hochladen der Serverdatei wurde abgeschlossen
- SFTPDas Hochladen der Serverdatei ist fehlgeschlagen

Die `detail`-type Felder `source` und `detail` sind unten aufgeführt, da sie spezifische Werte für Transfer Family Ereignisse enthalten. Definitionen der anderen Metadatenfelder, die in allen Ereignissen enthalten sind, finden Sie unter [Referenz zur Ereignisstruktur](#) im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch.

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "failure-code" : "string",
    "status-code" : "string",
    "protocol" : "string",
    "bytes" : "number",
    "client-ip" : "string",
    "failure-message" : "string",
    "end-timestamp" : "string",
    "etag" : "string",
    "file-path" : "string",
    "server-id" : "string",
    "username" : "string",
    "session-id" : "string",
    "start-timestamp" : "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

detail-type

Identifiziert den Ereignistyp.

Für dieses Ereignis entspricht der Wert einem der zuvor aufgeführten FTP Serverereignisnamen SFTPFTPS, oder.

source

Identifiziert den Service, aus dem das Ereignis stammt. Für Transfer Family Family-Veranstaltungen ist dieser Wert `aws.transfer`.

detail

Ein JSON Objekt, das Informationen über das Ereignis enthält. Der Service, der das Ereignis generiert, bestimmt den Inhalt dieses Feldes.

Für dieses Ereignis umfassen die Daten Folgendes:

failure-code

Kategorie, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist. Werte: `PARTIAL_UPLOAD` | `PARTIAL_DOWNLOAD` | `UNKNOWN_ERROR`

status-code

Ob die Übertragung erfolgreich ist. Werte: `COMPLETED` | `FAILED`.

protocol

Das für die Übertragung verwendete Protokoll. Werte: `SFTP` | `FTPS` | `FTP`

bytes

Die Anzahl der übertragenen Bytes.

client-ip

Die IP-Adresse des Clients, der an der Übertragung beteiligt ist

failure-message

Bei fehlgeschlagenen Übertragungen die Details, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist.

end-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel, wann die Verarbeitung der Datei abgeschlossen ist.

etag

Das Entity-Tag (wird nur für Amazon S3 S3-Dateien verwendet).

file-path

Der Pfad zu der Datei, die übertragen wird.

server-id

Die eindeutige ID für den Transfer Family Family-Server.

username

Der Benutzer, der die Übertragung durchführt.

session-id

Die eindeutige Kennung für die Übertragungssitzung.

start-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel für den Beginn der Dateiverarbeitung.

Example SFTPBeispielereignis: Fehler beim Herunterladen der Serverdatei

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, bei dem ein Download auf einem SFTP Server fehlgeschlagen Amazon EFS ist (wird der Speicher verwendet).

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Server File Download Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "958412138249",
  "time": "2024-01-29T17:20:27Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:958412138249:server/s-1234abcd5678efghi"
  ],
  "detail": {
    "failure-code": "PARTIAL_DOWNLOAD",
```

```

    "status-code": "FAILED",
    "protocol": "SFTP",
    "bytes": 4100,
    "client-ip": "IP-address",
    "failure-message": "File was partially downloaded.",
    "end-timestamp": "2024-01-29T17:20:27.749749117Z",
    "file-path": "/fs-1234abcd5678efghi/user0/test-file",
    "server-id": "s-1234abcd5678efghi",
    "username": "test",
    "session-id": "session-ID",
    "start-timestamp": "2024-01-29T17:20:16.706282454Z"
  }
}

```

Example FTPBeispielereignis „Dateiserver-Upload abgeschlossen“

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, bei dem ein Upload auf einem FTP Server erfolgreich abgeschlossen wurde (Amazon S3 wird der Speicher verwendet).

```

{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "FTP Server File Upload Completed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "958412138249",
  "time": "2024-01-29T16:31:43Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:958412138249:server/s-1111aaaa2222bbbb3"
  ],
  "detail": {
    "status-code": "COMPLETED",
    "protocol": "FTP",
    "bytes": 1048576,
    "client-ip": "10.0.0.141",
    "end-timestamp": "2024-01-29T16:31:43.311866408Z",
    "etag": "b6d81b360a5672d80c27430f39153e2c",
    "file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/1mb_file",
    "server-id": "s-1111aaaa2222bbbb3",
    "username": "test",
    "session-id": "event-ID",
    "start-timestamp": "2024-01-29T16:31:42.462088327Z"
  }
}

```

}

SFTPConnector-Ereignisse

Im Folgenden sind die Detailfelder für SFTP Connector-Ereignisse aufgeführt:

- SFTPDer Versand der Connector-Datei ist abgeschlossen
- SFTPDas Senden der Connector-Datei ist fehlgeschlagen
- SFTPDer Abruf der Connector-Datei ist abgeschlossen
- SFTPDas Abrufen der Connector-Datei ist fehlgeschlagen

Die `detail-type` Felder `source` und `detail` sind unten aufgeführt, da sie spezifische Werte für Transfer Family Ereignisse enthalten. Definitionen der anderen Metadatenfelder, die in allen Ereignissen enthalten sind, finden Sie unter [Referenz zur Ereignisstruktur](#) im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch.

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "operation" : "string",
    "connector-id" : "string",
    "transfer-id" : "string",
    "file-transfer-id" : "string",
    "url" : "string",
    "file-path" : "string",
    "status-code" : "string",
    "failure-code" : "string",
    "failure-message" : "string",
    "start-timestamp" : "string",
    "end-timestamp" : "string",
    "local-directory-path" : "string",
    "remote-directory-path" : "string",
    "bytes" : "number",
    "local-file-location" : {
      "domain" : "string",
      "bucket" : "string",
      "key" : "string"
    }
  }
}
```

```
    },  
  }  
}
```

detail-type

Identifiziert den Ereignistyp.

Für dieses Ereignis ist der Wert einer der zuvor aufgeführten SFTP Connector-Ereignisnamen.

source

Identifiziert den Service, aus dem das Ereignis stammt. Für Transfer Family Ereignisse ist dieser Wert `aws.transfer`.

detail

Ein JSON Objekt, das Informationen über das Ereignis enthält. Der Dienst, der das Ereignis generiert, bestimmt den Inhalt dieses Felds.

Für dieses Ereignis umfassen die Daten Folgendes:

operation

Ob die `StartFileTransfer` Anfrage eine Datei sendet oder abrufen. Werte: `SEND` | `RETRIEVE`.

connector-id

Die eindeutige Kennung für den verwendeten SFTP Connector.

transfer-id

Die eindeutige Kennung für das Übertragungsereignis (eine `StartFileTransfer` Anfrage).

file-transfer-id

Die eindeutige Kennung für die übertragene Datei.

url

Der URL des Partners AS2 oder SFTP Endpunkts.

file-path

Der Speicherort und die Datei, die gesendet oder abgerufen werden.

status-code

Ob die Übertragung erfolgreich ist. Werte: `FAILED` | `COMPLETED`.

failure-code

Bei fehlgeschlagenen Übertragungen der Ursachencode, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist.

failure-message

Bei fehlgeschlagenen Übertragungen die Details, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist.

start-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel für den Beginn der Dateiverarbeitung.

end-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel für den Abschluss der Dateiverarbeitung.

local-directory-path

Bei RETRIEVE Anfragen der Ort, an dem die abgerufene Datei abgelegt werden soll.

remote-directory-path

Bei SEND Anfragen das Dateiverzeichnis, in dem die Datei auf dem SFTP Server des Partners abgelegt werden soll. Dies ist der Wert für den `RemoteDirectoryPath`, den der Benutzer an die `StartFileTransfer` Anfrage übergeben hat. Sie können ein Standardverzeichnis auf dem SFTP Server des Partners angeben. Wenn ja, ist dieses Feld leer.

bytes

Die Anzahl der übertragenen Byte. Der Wert ist 0 für fehlgeschlagene Übertragungen.

local-file-location

Dieser Parameter enthält die Details zum Speicherort der AWS Speicherdatei.

domain

Der Speicher, der verwendet wird. Derzeit ist der einzige Wert `S3`.

bucket

Der Container für das Objekt in Amazon S3.

key

Der dem Objekt in Amazon S3 zugewiesene Name.

Example SFTPBeispielereignis beim Senden der Connector-Datei fehlgeschlagen

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, bei dem ein SFTP Connector beim Versuch, eine Datei an einen SFTP Remoteserver zu senden, fehlgeschlagen ist.

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Connector File Send Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-24T19:30:45Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:connector/c-f1111aaaa2222bbbb3"
  ],
  "detail": {
    "operation": "SEND",
    "connector-id": "c-f1111aaaa2222bbbb3",
    "transfer-id": "transfer-ID",
    "file-transfer-id": "file-transfer-ID",
    "url": "sftp://s-21a23456789012a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
    "file-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/testfile.txt",
    "status-code": "FAILED",
    "failure-code": "CONNECTION_ERROR",
    "failure-message": "Unknown Host",
    "remote-directory-path": "",
    "bytes": 0,
    "start-timestamp": "2024-01-24T18:29:33.658729Z",
    "end-timestamp": "2024-01-24T18:29:33.993196Z",
    "local-file-location": {
      "domain": "S3",
      "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "key": "testfile.txt"
    }
  }
}
```

Example SFTPBeispielereignis „Connector-Datei abrufen abgeschlossen“

Das folgende Beispiel zeigt ein Ereignis, bei dem ein SFTP Connector erfolgreich eine von einem SFTP Remoteserver gesendete Datei abgerufen hat.

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "SFTP Connector File Retrieve Completed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-01-24T18:28:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:connector/c-f1111aaaa2222bbbb3"
  ],
  "detail": {
    "operation": "RETRIEVE",
    "connector-id": "c-fc68000012345aa18",
    "transfer-id": "file-transfer-ID",
    "file-transfer-id": "file-transfer-ID",
    "url": "sftp://s-21a23456789012a.server.transfer.us-east-1.amazonaws.com",
    "file-path": "testfile.txt",
    "status-code": "COMPLETED",
    "local-directory-path": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "bytes": 63533,
    "start-timestamp": "2024-01-24T18:28:07.632388Z",
    "end-timestamp": "2024-01-24T18:28:07.774898Z",
    "local-file-location": {
      "domain": "S3",
      "bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
      "key": "testfile.txt"
    }
  }
}
```

AS2Ereignisse

Im Folgenden sind die Detailfelder für AS2 Ereignisse aufgeführt:

- AS2Empfang der Payload abgeschlossen
- AS2Der Empfang der Nutzdaten ist fehlgeschlagen
- AS2Versand der Payload abgeschlossen
- AS2Payload konnte nicht gesendet werden
- AS2MDNEmpfang abgeschlossen

- AS2MDNDer Empfang ist fehlgeschlagen
- AS2MDNSenden abgeschlossen
- AS2MDNSenden ist fehlgeschlagen

Die `detail-type` Felder `source` und `detail` sind unten aufgeführt, da sie spezifische Werte für Transfer Family Ereignisse enthalten. Definitionen der anderen Metadatenfelder, die in allen Ereignissen enthalten sind, finden Sie unter [Referenz zur Ereignisstruktur](#) im Amazon EventBridge Benutzerhandbuch.

```
{
  . . . ,
  "detail-type": "string",
  "source": "aws.transfer",
  . . . ,
  "detail": {
    "s3-attributes" : {
      "file-bucket" : "string",
      "file-key" : "string",
      "json-bucket" : "string",
      "json-key" : "string",
      "mdn-bucket" : "string",
      "mdn-key" : "string"
    }
    "mdn-subject" : "string",
    "mdn-message-id" : "string",
    "disposition" : "string",
    "bytes" : "number",
    "as2-from" : "string",
    "as2-message-id" : "string",
    "as2-to" : "string",
    "connector-id" : "string",
    "client-ip" : "string",
    "agreement-id" : "string",
    "server-id" : "string",
    "requester-file-name" : "string",
    "message-subject" : "string",
    "start-timestamp" : "string",
    "end-timestamp" : "string",
    "status-code" : "string",
    "failure-code" : "string",
    "failure-message" : "string",
```

```
"transfer-id" : "string"  
}  
}
```

detail-type

Identifiziert den Ereignistyp.

Für dieses Ereignis ist der Wert eines der zuvor aufgeführten AS2 Ereignisse.

source

Identifiziert den Service, aus dem das Ereignis stammt. Für Transfer Family Ereignisse ist dieser Wert `aws.transfer`.

detail

Ein JSON Objekt, das Informationen über das Ereignis enthält. Der Service, der das Ereignis generiert, bestimmt den Inhalt dieses Feldes.

s3-attributes

Identifiziert den Amazon S3 S3-Bucket und den Schlüssel für die übertragene Datei. Bei MDN Ereignissen identifiziert es auch den Bucket und den Schlüssel für die MDN Datei.

file-bucket

Der Container für das Objekt in Amazon S3.

file-key

Der dem Objekt in Amazon S3 zugewiesene Name.

json-bucket

Für COMPLETED oder FAILED Transfers, der Container für die JSON Datei.

json-key

Für COMPLETED oder FAILED Übertragungen der Name, der der JSON Datei in Amazon S3 zugewiesen wurde.

mdn-bucket

Bei MDN Ereignissen der Container für die MDN Datei.

mdn-key

Bei MDN Ereignissen der Name, der der MDN Datei in Amazon S3 zugewiesen wurde.

mdn-subject

Bei MDN Ereignissen eine Textbeschreibung für die Nachrichtenverwaltung.

mdn-message-id

Bei MDN Ereignissen eine eindeutige ID für die MDN Nachricht.

disposition

Bei MDN Ereignissen die Kategorie für die Disposition.

bytes

Die Anzahl der Byte in der Nachricht.

as2-from

Der AS2 Handelspartner, der die Nachricht sendet.

as2-message-id

Eine eindeutige Kennung für die AS2 Nachricht, die übertragen wird.

as2-to

Der AS2 Handelspartner, der die Nachricht erhält.

connector-id

Für AS2 Nachrichten, die von einem Transfer Family Family-Server an einen Handelspartner gesendet werden, wird die eindeutige Kennung für den AS2 Connector verwendet.

client-ip

Bei Serverereignissen (Übertragungen von einem Geschäftspartner zu einem Transfer Family Family-Server) die IP-Adresse des an der Übertragung beteiligten Clients.

agreement-id

Bei Serverereignissen die eindeutige Kennung für die AS2 Vereinbarung.

server-id

Für Serverereignisse eine eindeutige ID nur für den Transfer Family Family-Server.

requester-file-name

Bei Payload-Ereignissen der ursprüngliche Name der Datei, die während der Übertragung empfangen wurde.

message-subject

Eine Textbeschreibung für den Betreff der Nachricht.

start-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel für den Beginn der Dateiverarbeitung.

end-timestamp

Bei erfolgreichen Übertragungen der Zeitstempel für den Abschluss der Dateiverarbeitung.

status-code

Der Code, der dem Status des AS2 Nachrichtenübertragungsprozesses entspricht. Zulässige Werte: COMPLETED | FAILED | PROCESSING.

failure-code

Bei fehlgeschlagenen Übertragungen die Kategorie, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist.

failure-message

Bei fehlgeschlagenen Übertragungen die Details, warum die Übertragung fehlgeschlagen ist.

transfer-id

Die eindeutige Kennung für das Übertragungsereignis.

Example AS2Beispielereignis „Payload Receive Completed“

```
{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "AS2 Payload Receive Completed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "076722215406",
  "time": "2024-02-07T06:47:05Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:transfer:us-east-1:076722215406:connector/c-1111aaaa2222bbbb3"],
  "detail": {
    "s3-attributes": {
      "file-key": "/inbound/processed/testAs2Message.dat",
      "file-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET"
    }
  }
}
```

```

    },
    "client-ip": "client-IP-address",
    "requester-file-name": "testAs2MessageVerifyFile.dat",
    "end-timestamp": "2024-02-07T06:47:06.040031Z",
    "as2-from": "as2-from-ID",
    "as2-message-id": "as2-message-ID",
    "message-subject": "Message from AS2 tests",
    "start-timestamp": "2024-02-07T06:47:05.410Z",
    "status-code": "PROCESSING",
    "bytes": 63,
    "as2-to": "as2-to-ID",
    "agreement-id": "a-1111aaaa2222bbbb3",
    "server-id": "s-1234abcd5678efghi"
  }
}

```

Example AS2MDNBeispielereignis Receive Failed

```

{
  "version": "0",
  "id": "event-ID",
  "detail-type": "AS2 MDN Receive Failed",
  "source": "aws.transfer",
  "account": "889901007463",
  "time": "2024-02-06T22:05:09Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:transfer:us-east-1:076722215406:server/s-1111aaaa2222bbbb3"],
  "detail": {
    "mdn-subject": "Your Requested MDN Response re: Test run from Id 123456789abcde to partner ijklmnop987654",
    "s3-attributes": {
      "json-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1",
      "file-key": "/as2Integ/TestOutboundWrongCert.dat",
      "file-bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET2",
      "json-key": "/as2Integ/failed/TestOutboundWrongCert.dat.json"
    },
    "mdn-message-id": "MDN-message-ID",
    "end-timestamp": "2024-02-06T22:05:09.479878Z",
    "as2-from": "PartnerA",
    "as2-message-id": "as2-message-ID",
    "connector-id": "c-1234abcd5678efghj",
    "message-subject": "Test run from Id 123456789abcde to partner ijklmnop987654",
    "start-timestamp": "2024-02-06T22:05:03Z",

```



```
    "failure-code": "VERIFICATION_FAILED_NO_MATCHING_KEY_FOUND",  
    "status-code": "FAILED",  
    "as2-to": "MyCompany",  
    "failure-message": "No public certificate matching message signature could be  
found in profile: p-1234abcd5678efghj",  
    "transfer-id": "transfer-ID"  
  }  
}
```

Sicherheit in AWS Transfer Family

Cloud-Sicherheit AWS hat höchste Priorität. Als AWS Kunde profitieren Sie von einer Rechenzentrums- und Netzwerkarchitektur, die darauf ausgelegt sind, die Anforderungen der sicherheitssensibelsten Unternehmen zu erfüllen.

Sicherheit ist eine gemeinsame Verantwortung von Ihnen AWS und Ihnen. Das [Modell der geteilten Verantwortung](#) beschreibt dies als Sicherheit der Cloud und Sicherheit in der Cloud:

Informationen darüber, ob AWS-Service ein [AWS-Services in den Geltungsbereich bestimmter Compliance-Programme fällt](#), finden Sie unter [Umfang nach Compliance-Programm AWS-Services unter](#) . Wählen Sie dort das Compliance-Programm aus, an dem Sie interessiert sind. Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS Compliance-Programme AWS](#) .

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter [herunterladen AWS Artifact](#). Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen unter](#) .

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS-Services hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Schnellstartanleitungen zu Sicherheit und Compliance](#) — In diesen Bereitstellungsleitfäden werden architektonische Überlegungen erörtert und Schritte für die Implementierung von Basisumgebungen beschrieben AWS , bei denen Sicherheit und Compliance im Mittelpunkt stehen.
- [Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services](#) — In diesem Whitepaper wird beschrieben, wie Unternehmen Anwendungen erstellen HIPAA können, die AWS für sie in Frage kommen.

Note

Nicht alle sind berechtigt AWS-Services . HIPAA Weitere Informationen finden Sie in der [Referenz für HIPAA qualifizierte Dienste](#).

- [AWS Ressourcen zur AWS](#) von Vorschriften — Diese Sammlung von Arbeitsmapen und Leitfäden kann auf Ihre Branche und Ihren Standort zutreffen.
- [AWS Leitfäden zur Einhaltung von Vorschriften für Kunden](#) — Verstehen Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung aus dem Blickwinkel der Einhaltung von Vorschriften. In den

Leitfäden werden die bewährten Verfahren zur Sicherung zusammengefasst AWS-Services und die Leitlinien für Sicherheitskontrollen in verschiedenen Frameworks (einschließlich des National Institute of Standards and Technology (NIST), des Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) und der International Organization for Standardization (ISO)) zusammengefasst.

- [Evaluierung von Ressourcen anhand von Regeln](#) im AWS Config Entwicklerhandbuch — Der AWS Config Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#)— Auf diese AWS-Service Weise erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Ihren internen Sicherheitsstatus. AWS Security Hub verwendet Sicherheitskontrollen, um Ihre AWS -Ressourcen zu bewerten und Ihre Einhaltung von Sicherheitsstandards und bewährten Methoden zu überprüfen. Eine Liste der unterstützten Services und Kontrollen finden Sie in der [Security-Hub-Steuerungsreferenz](#).
- [AWS Audit Manager](#)— Auf diese AWS-Service Weise können Sie Ihre AWS Nutzung kontinuierlich überprüfen, um das Risikomanagement und die Einhaltung von Vorschriften und Industriestandards zu vereinfachen.

Diese Dokumentation hilft Ihnen zu verstehen, wie Sie das Modell der gemeinsamen Verantwortung bei der Verwendung anwenden können AWS Transfer Family. In den folgenden Themen erfahren Sie, wie Sie die Konfiguration vornehmen AWS Transfer Family , um Ihre Sicherheits- und Compliance-Ziele zu erreichen. Sie erfahren auch, wie Sie andere AWS Dienste nutzen können, die Sie bei der Überwachung und Sicherung Ihrer AWS Transfer Family Ressourcen unterstützen.

Themen

- [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#)
- [Verwendung des hybriden Schlüsselaustauschs nach dem Quantum-Verfahren mit AWS Transfer Family](#)
- [Datenschutz in AWS Transfer Family](#)
- [Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Transfer Family](#)
- [Konformitätsprüfung für AWS Transfer Family](#)
- [Resilienz in AWS Transfer Family](#)
- [Sicherheit der Infrastruktur in AWS Transfer Family](#)
- [Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu](#)
- [Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention](#)
- [AWS verwaltete Richtlinien für AWS Transfer Family](#)

Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family

AWS Transfer Family Mithilfe der Serversicherheitsrichtlinien können Sie die Anzahl der mit Ihrem Server verknüpften kryptografischen Algorithmen (Nachrichtenauthentifizierungs-codes (MACsKEXs), Schlüsselaustausch () und Verschlüsselungssammlungen) einschränken. Eine Liste der unterstützten kryptografischen Algorithmen finden Sie unter. [Kryptografische Algorithmen](#) Eine Liste der unterstützten Schlüsselalgorithmen für die Verwendung mit Serverhostschlüsseln und vom Dienst verwalteten Benutzerschlüsseln finden Sie unter. [Unterstützte Algorithmen für Benutzer- und Serverschlüssel](#)

Note

Wir empfehlen dringend, Ihre Server auf unsere neuesten Sicherheitsrichtlinien zu aktualisieren. Unsere neueste Sicherheitsrichtlinie ist die Standardeinstellung. Jedem Kunden, der einen Transfer Family Family-Server unter Verwendung der Standardsicherheitsrichtlinie erstellt CloudFormation und diese akzeptiert, wird automatisch die neueste Richtlinie zugewiesen. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Client-Kompatibilität haben, geben Sie bitte ausdrücklich an, welche Sicherheitsrichtlinie Sie bei der Erstellung oder Aktualisierung eines Servers verwenden möchten, anstatt die Standardrichtlinie zu verwenden, die sich ändern kann.

Informationen zum Ändern der Sicherheitsrichtlinie für einen Server finden Sie unter. [Bearbeiten Sie die Sicherheitsrichtlinie](#)

Weitere Informationen zur Sicherheit in Transfer Family finden Sie im Blogbeitrag [Wie Transfer Family Ihnen helfen kann, eine sichere, konforme verwaltete Dateiübertragungslösung zu entwickeln](#).

Themen

- [Kryptografische Algorithmen](#)
- [TransferSecurityPolicy-2024-01](#)
- [TransferSecurityPolicy-2023-05](#)
- [TransferSecurityPolicy-2022—03](#)
- [TransferSecurityPolicy-2020-06](#)
- [TransferSecurityPolicy-2018-11](#)
- [TransferSecurityPolicy- -2024-01 FIPS](#)
- [TransferSecurityPolicyFIPS- -2023-05](#)

- [TransferSecurityPolicyFIPS- -2020-06](#)
- [Sicherheitsrichtlinien nach Quantum](#)

 Note

`TransferSecurityPolicy-2024-01` ist die Standardsicherheitsrichtlinie, die Ihrem Server zugewiesen wird, wenn Sie einen Server mithilfe der Konsole erstellen, API, oder CLI.

Kryptografische Algorithmen

Für Hostschlüssel unterstützen wir die folgenden Algorithmen:

- `rsa-sha-256`
- `rsa-sha-512`
- `ecdsa-sha2-nistp256`
- `ecdsa-sha2-nistp384`
- `ecdsa-sha2-nistp512`
- `ssh-ed25519`

Darüber hinaus ermöglichen die Sicherheitsrichtlinien von 2018 und 2020 `ssh-rsa`.

 Note

Es ist wichtig, den Unterschied zwischen dem RSA Schlüsseltyp — der immer gilt — `ssh-rsa` und dem RSA Host-Schlüsselalgorithmus zu verstehen, bei dem es sich um einen der unterstützten Algorithmen handeln kann.

Im Folgenden finden Sie eine Liste der unterstützten kryptografischen Algorithmen für jede Sicherheitsrichtlinie.

 Note

Beachten Sie in der folgenden Tabelle und den Richtlinien die folgende Verwendung von Algorithmustypen.

- SFTPServer verwenden nur Algorithmen in den SshMacAbschnitten SshCiphersSshKexs, und.
- FTPSServer verwenden in TlsCiphersdiesem Abschnitt nur Algorithmen.
- FTPServer verwenden keinen dieser Algorithmen, da sie keine Verschlüsselung verwenden.

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtli nie								
SshCiphers								
aes128- ctr	◆			◆	◆		◆	◆
aes128- gc m@openssh .com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
aes192- ctr	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
aes256- ctr	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
aes256- gc m@openssh .com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
chacha20- poly1305@ openssh.c om				◆				◆

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtli nie								
SshKexs								
Kurve 25519- sha256	◆	◆	◆					◆
curve2551 9- sha256@ libssh.or g	◆	◆	◆					◆
diffie-he llman- gro up14- sha 1								◆
diffie-he llman- gro up14- sha256				◆		◆		◆
diffie-he llman- gro up16- sha512	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtli nie								
diffie-he llman- gro up18- sha512	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
diffie-he llman- group- exchan ge-Sha 256		◆	◆	◆		◆	◆	◆
ecdh- nist p256- kybe r-512r3- sha256- d00 @openquan tumsafe.o rg	◆				◆			

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtlinie								
ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org	◆				◆			
ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d000@openquantumsafe.org	◆				◆			
ecdh-sha2-nistp256	◆			◆	◆		◆	◆
ecdh-sha2-nistp384	◆			◆	◆		◆	◆
ecdh-sha2-nistp521	◆			◆	◆		◆	◆

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtlinie								
x25519-kyber-512r3-sha256-dd00@amazon.com	◆							
SshMacs								
hmac-sha 1								◆
hmac-sha1-etm@openssh.com								◆
hmac-sha2-256			◆	◆			◆	◆
hmac-sha2-256-etm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
hmac-sha2-512			◆	◆			◆	◆

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtlinie								
hmac-sha2-512-etm@openssh.com	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
umac-128-etm@openssh.com				◆				◆
umac-128@openssh.com				◆				◆
umac-64-etm@openssh.com								◆
umac-64@openssh.com								◆
TlsCiphers								

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
tsrichtlinie								
TLS_ECDHE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDSA								
_WITH								
_AES								
128_								
CBC								
SHA256								
TLS_ECDHE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDSA								
128_								
WITH								
_AES								
GCM								
SHA256								
TLS_ECDHE	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
ECDSA								
256								
WITH								
_AES								
CBC								
SHA384								

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022-03	2020-06	FIPS-2024-01	FIPS-2023-05	FIPS-2020-06	2018-11
tsrichtlinie								
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_GCM_SHA384	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_CBC_SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_GCM_SHA256	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022— 03	2020-06	FIPS-2024 -01	FIPS-2023 -05	FIPS-2020 -06	2018-11
tsrichtli nie								
TLS_	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
— —								
ECDHE								
_RSA								
256								
WITH								
_AES								
CBC								
SHA384								
TLS_	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
— —								
ECDHE								
_RSA								
256								
WITH								
_AES								
GCM								
SHA384								
TLS_ _								◆
_RSA								
128								
WITH								
_AES								
CBC								
SHA256								

Sicherheit	2024-01	2023-05	2022—	2020-06	FIPS-2024	FIPS-2023	FIPS-2020	2018-11
tsrichtli			03		-01	-05	-06	
nie								
TLS__								◆
_RSA								
256								
WITH								
_AES								
CBC								
SHA256								

TransferSecurityPolicy-2024-01

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy -2024-01 dargestellt.

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2024-01",
    "SshCiphers": [
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "SshMacs": [
        "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
        "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}

```

TransferSecurityPolicy-2023-05

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie -2023-05 dargestellt. TransferSecurityPolicy

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2023-05",
    "SshCiphers": [
        "aes256-gcm@openssh.com",
        "aes128-gcm@openssh.com",
        "aes256-ctr",
        "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
        "curve25519-sha256",
        "curve25519-sha256@libssh.org",
        "diffie-hellman-group16-sha512",
        "diffie-hellman-group18-sha512",
        "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
        "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
        "hmac-sha2-256-etm@openssh.com"
    ],
  },
}

```



```

    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}

```

TransferSecurityPolicy-2022—03

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy -2022-03 dargestellt.

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2022-03",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512",
      "hmac-sha2-256"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",

```

```

        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}
}

```

TransferSecurityPolicy-2020-06

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy -2020-06 dargestellt.

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2020-06",
    "SshCiphers": [
      "chacha20-poly1305@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "umac-128-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "umac-128@openssh.com",
      "hmac-sha2-256",
      "hmac-sha2-512"
    ],
  },
}

```

```

    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}

```

TransferSecurityPolicy-2018-11

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy -2018-11 dargestellt.

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-2018-11",
    "SshCiphers": [
      "chacha20-poly1305@openssh.com",
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256",
      "diffie-hellman-group14-sha1"
    ],
    "SshMacs": [
      "umac-64-etm@openssh.com",

```

```

    "umac-128-etm@openssh.com",
    "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
    "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
    "hmac-sha1-etm@openssh.com",
    "umac-64@openssh.com",
    "umac-128@openssh.com",
    "hmac-sha2-256",
    "hmac-sha2-512",
    "hmac-sha1"
  ],
  "TlsCiphers": [
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
    "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
    "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
    "TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
    "TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256"
  ]
}
}

```

TransferSecurityPolicy- -2024-01 FIPS

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy - FIPS -2024-01 dargestellt.

Note

Der FIPS Dienstendpunkt und die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy - FIPS -2024-01 sind nur in einigen Regionen verfügbar. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Transfer Family -Endpunkte und -Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

```

{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2024-01",
    "SshCiphers": [
      "aes128-gcm@openssh.com",

```

```

        "aes256-gcm@openssh.com",
        "aes128-ctr",
        "aes256-ctr",
        "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
        "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
        "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
        "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
        "ecdh-sha2-nistp256",
        "ecdh-sha2-nistp384",
        "ecdh-sha2-nistp521",
        "diffie-hellman-group18-sha512",
        "diffie-hellman-group16-sha512",
        "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
        "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
        "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}

```

TransferSecurityPolicyFIPS- -2023-05

Die FIPS Zertifizierungsdetails für finden Sie unter AWS Transfer Family <https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search/all>

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy - FIPS -2023-05 dargestellt.

Note

Die Sicherheitsrichtlinie FIPS für den Dienstendpunkt und TransferSecurityPolicy FIPS -2023-05 ist nur in einigen Regionen verfügbar. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Transfer Family -Endpunkte und -Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

TransferSecurityPolicyFIPS- -2020-06

Die FIPS Zertifizierungsdetails für AWS Transfer Family finden Sie unter <https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search/all>

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy - FIPS -2020-06 dargestellt.

Note

Der FIPS Dienstendpunkt und die Sicherheitsrichtlinie TransferSecurityPolicy - FIPS -2020-06 sind nur in einigen Regionen verfügbar. AWS Weitere Informationen finden Sie unter [AWS Transfer Family -Endpunkte und -Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz.

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06",
    "SshCiphers": [
      "aes128-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes256-ctr",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-gcm@openssh.com"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256",
      "hmac-sha2-512"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
```

```
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
}
```

Sicherheitsrichtlinien nach Quantum

In dieser Tabelle sind die Algorithmen für die Post-Quantum-Sicherheitsrichtlinien der Transfer Family aufgeführt. Diese Richtlinien werden unter ausführlich [Verwendung des hybriden Schlüsselaustauschs nach dem Quantum-Verfahren mit AWS Transfer Family](#) beschrieben.

Die Richtlinienlisten folgen der Tabelle.

Sicherheitsrichtlinie	TransferSecurityPolicy-PQ- - Experimentell-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ- - SSH -Experimentell-2023-04 FIPS
SSH ciphers		
aes128-ctr		◆
aes128-gcm@openssh.com	◆	◆
aes192-ctr	◆	◆
aes256-ctr	◆	◆
aes256-gcm@openssh.com	◆	◆
KEXs		
ecdh-nistp256-kyber-512r3- sha256-d00@openquan tumsafe.org	◆	◆

Sicherheitsrichtlinie	TransferSecurityPolicy-PQ- - Experimentell-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ- - SSH -Experimentell-2023-04 FIPS
ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org	◆	◆
ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org	◆	◆
x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com	◆	
diffie-hellman-group14-sha256		◆
diffie-hellman-group16-sha512	◆	◆
diffie-hellman-group18-sha512	◆	◆
ecdh-Sha2-Nistp384		◆
ecdh-sha2-nistp521		◆
diffie-hellman-group-exchange-sha256	◆	◆
ecdh-sha2-nistp256		◆
curve25519-sha256@libssh.org	◆	
Kurve 25519-sha256	◆	
MACs		
hmac-sha2-256-etm@openssh.com	◆	◆
hmac-sha2-256	◆	◆

Sicherheitsrichtlinie	TransferSecurityPolicy-PQ- - Experimentell-2023-04 SSH	TransferSecurityPolicy-PQ- - SSH -Experimentell-2023-04 FIPS
hmac-sha2-512-etm@ openssh.com	◆	◆
hmac-sha2-512	◆	◆
TLS ciphers		
TLS_ _ _ _ 128 _ ECDHE ECDSA WITH AES CBC SHA256	◆	◆
TLS_ _ ECDHE _ _ ECDSA 128_ WITH _ AES GCM SHA256	◆	◆
TLS_ _ _ ECDHE _ ECDSA _256_ WITH _ AES CBC SHA384	◆	◆
TLS_ _ _ ECDHE _ ECDSA _256_ WITH _ AES GCM SHA384	◆	◆
TLS_ _ _ ECDHE _ RSA _128_ WITH _ AES CBC SHA256	◆	◆
TLS_ _ ECDHE _ _ RSA 128_ WITH _ AES GCM SHA256	◆	◆
TLS_ _ _ ECDHE _ RSA _256_ WITH _ AES CBC SHA384	◆	◆
TLS_ _ _ ECDHE _ RSA _256_ WITH _ AES GCM SHA384	◆	◆

TransferSecurityPolicy-PQ- -Experimentell-2023-04 SSH

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie -2023-04 dargestellt. TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-Experimental

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": false,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-Experimental-2023-04",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "curve25519-sha256",
      "curve25519-sha256@libssh.org",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512",
      "hmac-sha2-256"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"
    ]
  }
}
```

}

TransferSecurityPolicy-PQ- -Experimental-2023-04 SSH FIPS

Im Folgenden wird die Sicherheitsrichtlinie -Experimental-2023-04 dargestellt. TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS-Experimental-2023-04",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr",
      "aes128-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org",
      "ecdh-sha2-nistp256",
      "ecdh-sha2-nistp384",
      "ecdh-sha2-nistp521",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256",
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group14-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512",
      "hmac-sha2-256"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
```

```
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",  
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",  
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"  
    ]  
}  
}
```

Verwendung des hybriden Schlüsselaustauschs nach dem Quantum-Verfahren mit AWS Transfer Family

AWS Transfer Family unterstützt für das Secure Shell (SSH) -Protokoll eine hybride Option zur Einrichtung eines Schlüssels nach dem Quantum-Verfahren. Die Einrichtung von Quantenschlüsseln ist erforderlich, da es bereits möglich ist, den Netzwerkverkehr aufzuzeichnen und für die future Entschlüsselung durch einen Quantencomputer zu speichern, was als Angriff bezeichnet wird. store-now-harvest-later

Sie können diese Option verwenden, wenn Sie eine Verbindung zu Transfer Family herstellen, um Dateien sicher in und aus dem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Speicher oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) zu übertragen. Post-Quantum Hybrid Key Establishment in SSH führt Mechanismen zur Einrichtung von Schlüsseln nach dem Quantenprozess ein, die in Verbindung mit klassischen Schlüsselaustauschalgorithmien verwendet werden. SSHSchlüssel, die mit klassischen Cipher Suites erstellt wurden, sind mit der aktuellen Technologie vor Brute-Force-Angriffen geschützt. Es wird jedoch nicht erwartet, dass die klassische Verschlüsselung nach dem Aufkommen von Quantencomputern in future sicher bleibt.

Wenn Ihr Unternehmen auf die langfristige Vertraulichkeit von Daten angewiesen ist, die über eine Transfer Family Family-Verbindung übertragen werden, sollten Sie einen Plan zur Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie in Betracht ziehen, bevor große Quantencomputer für den Einsatz verfügbar sind.

Um heute verschlüsselte Daten vor möglichen future Angriffen zu schützen, beteiligt AWS sich die Kryptografie-Community an der Entwicklung quantenresistenter oder Post-Quanten-Algorithmen. Wir haben in Transfer Family hybride Verschlüsselungssuiten für den Schlüsselaustausch nach dem Quantenaustausch implementiert, die klassische Elemente und Post-Quanten-Elemente kombinieren.

Diese hybriden Verschlüsselungssammlungen sind in den meisten Regionen für den Einsatz auf Ihren Produktions-Workloads verfügbar. AWS Da sich die Leistungsmerkmale und Bandbreitenanforderungen von Hybrid-Cipher Suites jedoch von denen klassischer

Schlüsselaustauschmechanismen unterscheiden, empfehlen wir, sie auf Ihren Transfer Family Family-Verbindungen zu testen.

Weitere Informationen zur Post-Quanten-Kryptografie finden Sie im Sicherheits-Blogbeitrag [Post-Quantum](#) Cryptography.

Inhalt

- [Informationen zum hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprozess finden Sie in SSH](#)
- [So funktioniert die Etablierung hybrider Schlüssel nach der Quantenentwicklung in Transfer Family](#)
 - [Warum Kyber?](#)
 - [Hybrider SSH Schlüsselaustausch und kryptografische Anforderungen \(140\) FIPS](#)
- [Testen des hybriden Schlüsselaustauschs nach dem Quantenprozess in der Transfer Family](#)
 - [Aktivieren Sie den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenzugriff auf Ihrem Endpunkt SFTP](#)
 - [Richten Sie einen SFTP Client ein, der den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantum-Verfahren unterstützt](#)
 - [Bestätigen Sie den Austausch von Hybrid-Schlüsseln nach Abschluss des Quantenprozesses SFTP](#)

Informationen zum hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprozess finden Sie in SSH

[Transfer Family unterstützt Post-Quantum-Hybrid-Schlüsselaustausch-Verschlüsselungssuiten, die sowohl den klassischen Elliptic Curve Diffie-Hellman \(ECDH\) -Schlüsselaustauschalgorithmus verwenden, als auch Kyber. CRYSTALS](#) Kyber ist ein Public-Key-Verschlüsselungs- und Schlüsselerstellungsalgorithmus, den das [National Institute for Standards and Technology \(\) als ersten Standardalgorithmus für](#) die Zeit nach der Quantenschlüsselvereinbarung bezeichnet hat. NIST

Der Client und der Server führen weiterhin einen Schlüsselaustausch durch. ECDH Darüber hinaus kapselt der Server einen gemeinsamen geheimen Schlüssel für die Zeit nach dem Quantenzugriff in den KEM öffentlichen Schlüssel des Clients ein, der in der Schlüsselaustauschnachricht des Clients angekündigt wird. SSH Bei dieser Strategie wird die hohe Sicherheit eines klassischen Schlüsselaustauschs mit der Sicherheit des geplanten Schlüsselaustauschs nach dem Quantenaustausch kombiniert, um sicherzustellen, dass die Handshakes geschützt sind, solange

das ECDH oder das gemeinsame geheime Geheimnis nach dem Quantenaustausch nicht gebrochen werden kann.

So funktioniert die Etablierung hybrider Schlüssel nach der Quantenentwicklung in Transfer Family

AWS hat kürzlich die Unterstützung für den Austausch von Schlüsseln nach dem Quantenzugriff bei SFTP Dateiübertragungen in angekündigt. AWS Transfer Family Transfer Family skaliert sicher business-to-business Dateiübertragungen an AWS Speicherdienste unter Verwendung SFTP anderer Protokolle. SFTP ist eine sicherere Version des File Transfer Protocol (FTP), die über ausgeführt wird SSH. Die Unterstützung von Transfer Family nach dem Austausch von Quantenschlüsseln legt die Sicherheitslatte für Datenübertragungen höher. SFTP

Die SFTP Unterstützung des Post-Quanten-Hybrid-Schlüsselaustauschs in der Transfer Family umfasst die Kombination der Post-Quanten-Algorithmen Kyber-512, Kyber-768 und Kyber-1024 mit ECDH über P256-, P384-, P521- oder Curve25519-Kurven. [Die folgenden entsprechenden Methoden für den Schlüsselaustausch sind im Entwurf für den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenaustausch spezifiziert. SSH SSH](#)

- `ecdh-nistp256-kyber-512r3-sha256-d00@openquantumsafe.org`
- `ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org`
- `ecdh-nistp521-kyber-1024r3-sha512-d00@openquantumsafe.org`
- `x25519-kyber-512r3-sha256-d00@amazon.com`

Note

Diese neuen Methoden für den Schlüsselaustausch können sich ändern, wenn sich der Entwurf in Richtung Standardisierung weiterentwickelt oder wenn der Kyber-Algorithmus NIST ratifiziert wird.

Warum Kyber?

AWS engagiert sich für die Unterstützung standardisierter, interoperabler Algorithmen. [Kyber ist der erste Post-Quantum-Verschlüsselungsalgorithmus, der vom Post-Quantum-Cryptography-Projekt für die NIST Standardisierung ausgewählt wurde.](#) Einige Normungsgremien integrieren Kyber bereits in Protokolle. AWS unterstützt Kyber bereits auf einigen TLS AWS API Endpunkten.

Im Rahmen dieser Zusage AWS hat das dem einen Vorschlagsentwurf IETF für Post-Quanten-Kryptografie vorgelegt, der Kyber mit NIST bewährten Kurven wie P256 kombiniert. SSH Um die Sicherheit für unsere Kunden zu verbessern, wurde die AWS Implementierung des Schlüsselaustauschs nach dem Quantenverfahren in und im Anschluss an diesen Entwurf vorgenommen. SFTP SSH Wir planen, future Aktualisierungen zu unterstützen, bis unser Vorschlag von der angenommen wird IETF und zum Standard wird.

Die neuen Methoden für den Schlüsselaustausch (im Abschnitt aufgeführt [So funktioniert die Etablierung hybrider Schlüssel nach der Quantenentwicklung in Transfer Family](#)) könnten sich ändern, wenn sich der Entwurf in Richtung Standardisierung weiterentwickelt oder wenn der Kyber-Algorithmus NIST ratifiziert wird.

Note

Unterstützung für Post-Quantum-Algorithmen ist derzeit für den Austausch von Hybrid-Schlüsseln nach dem Quantenprozess in TLS Form von Endpunkten AWS KMS (siehe [Verwendung von TLS Hybrid-Post-Quantum-Algorithmen](#) mit), und Endpunkten verfügbar. AWS KMS AWS Certificate Manager AWS Secrets Manager API

Hybrider SSH Schlüsselaustausch und kryptografische Anforderungen (140) FIPS

Für Kunden, die FIPS Konformität benötigen, bietet Transfer Family FIPS zugelassene Kryptografie unter Verwendung der AWS FIPS 140-zertifizierten Open-Source-Kryptografiebibliothek -LC. SSH AWS [Die in der Transfer Family TransferSecurityPolicy-PQ-SSH-FIPS -Experimental-2023-04 unterstützten Methoden für den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenverfahren sind gemäß SP 800-56Cr2 \(Abschnitt 2\) FIPS zugelassen. NIST](#) Das deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ([BSI](#)) und die französische Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information () empfehlen ebenfalls solche Methoden für den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprinzip. [ANSSI](#)


Testen des hybriden Schlüsselaustauschs nach dem Quantenprozess in der Transfer Family

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die Sie unternehmen, um den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenverfahren zu testen.

1. [Aktivieren Sie den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenzugriff auf Ihrem Endpunkt SFTP.](#)
2. Verwenden Sie einen SFTP Client (z. B. [Richten Sie einen SFTP Client ein, der den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantum-Verfahren unterstützt](#)), der den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenverfahren unterstützt, und folgen Sie dabei den Anweisungen im oben genannten Spezifikationsentwurf.
3. Übertragen Sie eine Datei mit einem Transfer Family Family-Server.
4. [Bestätigen Sie den Austausch von Hybrid-Schlüsseln nach Abschluss des Quantenprozesses SFTP.](#)

Aktivieren Sie den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenzugriff auf Ihrem Endpunkt SFTP

Sie können die SSH Richtlinie auswählen, wenn Sie einen neuen SFTP Serverendpunkt in Transfer Family erstellen, oder indem Sie die Optionen für den kryptografischen Algorithmus in einem vorhandenen SFTP Endpunkt bearbeiten. Der folgende Snapshot zeigt ein Beispiel dafür AWS Management Console , wo Sie die SSH Richtlinie aktualisieren.



Die SSH Richtlinienamen, die den Schlüsselaustausch nach dem Quantum unterstützen, lauten -PQ- -Experimental-2023-04 und TransferSecurityPolicy-PQ- - SSH -Experimental-2023-04. TransferSecurityPolicy SSH FIPS Weitere Informationen zu den Richtlinien von Transfer Family finden Sie unter [Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family](#).

Richten Sie einen SFTP Client ein, der den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantum-Verfahren unterstützt

Nachdem Sie in Ihrem SFTP Transfer Family-Endpunkt die richtige SSH Post-Quantum-Richtlinie ausgewählt haben, können Sie SFTP in Transfer Family mit Post-Quantum experimentieren. Sie können einen SFTP Client (wie [OQSOpen SSH](#)) verwenden, der den hybriden Schlüsselaustausch nach Ablauf der Quantum-Laufzeit unterstützt. Folgen Sie dabei den Anweisungen im oben genannten Spezifikationsentwurf.

OQSOpen SSH ist ein Open-Source-Fork von OpenSSH, der quantensichere Kryptografie durch die Verwendung von. SSH liboqs liboqs ist eine Open-Source-C-Bibliothek, die quantenresistente kryptografische Algorithmen implementiert. OQSÖffnen SSH und liboqs sind Teil des Open Quantum Safe () -Projekts. OQS

Um den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprozess in Transfer Family SFTP mit OQS Open zu testenSSH, müssen Sie OQS Open SSH wie im Projekt beschrieben erstellen. [README](#) Nachdem Sie OQS Open erstellt habenSSH, können Sie den SFTP Beispielclient ausführen, um eine Verbindung zu Ihrem SFTP Endpunkt herzustellen (z. B.s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com), indem Sie die Methoden für den hybriden Schlüsselaustausch nach dem Quantenprozess verwenden, wie im folgenden Befehl gezeigt.

```
./sftp -S ./ssh -v -o \
  KexAlgorithms=ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org \
  -i username_private_key_PEM_file \
  username@server-id.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

Ersetzen Sie im vorherigen Befehl die folgenden Elemente durch Ihre eigenen Informationen:

- Ersetzen *username_private_key_PEM_file* mit der PEM verschlüsselten SFTP Datei des privaten Schlüssels des Benutzers
- Ersetzen *username* mit dem Benutzernamen SFTP
- Ersetzen *server-id* mit der Transfer Family Family-Server-ID

- Ersetzen *region-id* mit der tatsächlichen Region, in der sich Ihr Transfer Family Family-Server befindet

Bestätigen Sie den Austausch von Hybrid-Schlüsseln nach Abschluss des Quantenprozesses SFTP

Überprüfen Sie die Client-Ausgabe, um zu überprüfen, ob der hybride Schlüsselaustausch nach dem Quantum-Verfahren während einer SSH Verbindung SFTP zur Transfer Family verwendet wurde. Optional können Sie ein Programm zur Paketerfassung verwenden. Wenn Sie den Open Quantum Safe Open SSH Client verwenden, sollte die Ausgabe etwa wie folgt aussehen (wobei der Kürze halber irrelevante Informationen weggelassen werden):

```

$./sftp -S ./ssh -v -o KexAlgorithms=ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-
d00@openquantumsafe.org -
i username_private_key_PEM_file username@s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-
west-2.amazonaws.com
OpenSSH_8.9-2022-01_p1, Open Quantum Safe 2022-08, OpenSSL 3.0.2 15 Mar 2022
debug1: Reading configuration data /home/lab/openssh/oqs-test/tmp/ssh_config
debug1: Authenticator provider $SSH_SK_PROVIDER did not resolve; disabling
debug1: Connecting to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com
[xx.yy.zz..12] port 22.
debug1: Connection established.
[...]
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_8.9-2022-01_
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version AWS_SFTP_1.1
debug1: compat_banner: no match: AWS_SFTP_1.1
debug1: Authenticating to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-
west-2.amazonaws.com:22 as 'username'
debug1: load_hostkeys: fopen /home/lab/.ssh/known_hosts2: No such file or directory
[...]
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org
debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519
debug1: kex: server->client cipher: aes192-ctr MAC: hmac-sha2-256-etm@openssh.com
compression: none
debug1: kex: client->server cipher: aes192-ctr MAC: hmac-sha2-256-etm@openssh.com
compression: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY received
debug1: Server host key: ssh-ed25519 SHA256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649

```

```
[...]
debug1: rekey out after 4294967296 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey in after 4294967296 blocks
[...]
Authenticated to AWS.Transfer.PQ.SFTP.test-endpoint.aws.com ([xx.yy.zz..12]:22) using
"publickey".s
debug1: channel 0: new [client-session]
[...]
Connected to s-1111aaaa2222bbbb3.server.transfer.us-west-2.amazonaws.com.
sftp>
```

Die Ausgabe zeigt, dass die Kundenverhandlungen mithilfe der `ecdh-nistp384-kyber-768r3-sha384-d00@openquantumsafe.org` Post-Quantum-Hybridmethode stattfanden und erfolgreich eine Sitzung eingerichtet wurde. SFTP

Datenschutz in AWS Transfer Family

Das AWS [Modell](#) der mit gilt für den Datenschutz in AWS Transfer Family (Transfer Family). Wie in diesem Modell beschrieben, AWS ist es für den Schutz der globalen Infrastruktur verantwortlich, auf der die gesamte AWS Cloud betrieben wird. Sie sind dafür verantwortlich, die Kontrolle über Ihre in dieser Infrastruktur gehosteten Inhalte zu behalten. Dieser Inhalt umfasst die Sicherheitskonfiguration und die Verwaltungsaufgaben für die AWS Dienste, die Sie verwenden. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im [Abschnitt Datenschutz FAQ](#). Informationen zum Datenschutz in Europa finden Sie im [Modell der AWS gemeinsamen Verantwortung](#) und im GDPR Blogbeitrag auf dem AWS Security Blog.

Aus Datenschutzgründen empfehlen wir Ihnen, Ihre AWS Kontoanmeldeinformationen zu schützen und individuelle Benutzerkonten mit AWS Identity and Access Management (IAM) einzurichten. So erhält jeder Benutzer nur die Berechtigungen, die zum Durchführen seiner Aufgaben erforderlich sind. Außerdem sollten Sie die Daten mit folgenden Methoden schützen:

- Verwenden Sie für jedes Konto eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).
- Verwenden Sie SSL/TLS, um mit AWS Ressourcen zu kommunizieren. Wir unterstützen TLS 1.2.
- Einrichtung API und Protokollierung von Benutzeraktivitäten mit AWS CloudTrail.
- Verwenden Sie AWS Verschlüsselungslösungen zusammen mit allen Standardsicherheitskontrollen innerhalb der AWS Dienste.

- Verwenden Sie erweiterte verwaltete Sicherheitsservices wie Amazon Macie, die dabei helfen, in Amazon S3 gespeicherte persönliche Daten zu erkennen und zu sichern.
- Wenn Sie FIPS 140-2 validierte kryptografische Module für den Zugriff AWS über eine Befehlszeilenschnittstelle oder eine benötigen API, verwenden Sie einen Endpunkt. FIPS Weitere Informationen zu den verfügbaren FIPS Endpunkten finden Sie unter [Federal Information Processing Standard](#) () 140-2. FIPS

Wir empfehlen dringend, in Freitextfeldern wie z. B. im Feld Name keine sensiblen, identifizierenden Informationen wie Kontonummern von Kunden einzugeben. Dies gilt auch, wenn Sie mit Transfer Family oder anderen AWS Diensten über die Konsole, API AWS CLI, oder arbeiten AWS SDKs. Alle Konfigurationsdaten, die Sie in die Transfer Family Family-Dienstkonfiguration oder in die Konfigurationen anderer Dienste eingeben, werden möglicherweise zur Aufnahme in Diagnoseprotokolle aufgenommen. Wenn Sie einem externen Server eine URL zur Verfügung stellen, geben Sie keine Anmeldeinformationen an, URL um Ihre Anfrage an diesen Server zu überprüfen.

Im Gegensatz dazu werden Daten aus Upload- und Download-Vorgängen auf und von Transfer Family Family-Servern als vollständig privat behandelt und existieren nie außerhalb verschlüsselter Kanäle, wie z. B. einer SFTP Oder-Verbindung. FTPS Diese Daten sind immer nur autorisierten Personen zugänglich.

Themen

- [Datenverschlüsselung in Amazon S3](#)
- [Schlüsselverwaltung](#)

Datenverschlüsselung in Amazon S3

AWS Transfer Family verwendet die Standardverschlüsselungsoptionen, die Sie für Ihren Amazon S3 S3-Bucket festgelegt haben, um Ihre Daten zu verschlüsseln. Wenn Sie die Standardverschlüsselung für einen Bucket aktivieren, werden alle Objekte verschlüsselt, wenn sie im Bucket gespeichert werden. Die Objekte werden mithilfe serverseitiger Verschlüsselung mit entweder von Amazon S3 verwalteten Schlüsseln (SSE-S3) oder () verwalteten Schlüsseln AWS Key Management Service (SSE-AWS KMS KMS) verschlüsselt. Informationen zur serverseitigen Verschlüsselung finden Sie unter [Schützen von Daten mithilfe serverseitiger Verschlüsselung](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.

Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie Daten in verschlüsseln. AWS Transfer Family

Um die Verschlüsselung in zuzulassen AWS Transfer Family

1. Aktivieren Sie die Standardverschlüsselung für Ihren Amazon S3 S3-Bucket. Anweisungen finden Sie unter [Amazon S3 S3-Standardverschlüsselung für S3-Buckets](#) im Amazon Simple Storage Service-Benutzerhandbuch.
2. Aktualisieren Sie die AWS Identity and Access Management (IAM) -Rollenrichtlinie, die dem Benutzer zugewiesen ist, um die erforderlichen AWS Key Management Service (AWS KMS) Berechtigungen zu gewähren.
3. Wenn Sie eine Sitzungsrichtlinie für den Benutzer verwenden, muss die Sitzungsrichtlinie die erforderlichen AWS KMS Berechtigungen gewähren.

Das folgende Beispiel zeigt eine IAM Richtlinie, die die Mindestberechtigungen gewährt, die bei der Verwendung AWS Transfer Family mit einem Amazon S3 S3-Bucket erforderlich sind, der für die AWS KMS Verschlüsselung aktiviert ist. Nehmen Sie diese Beispielrichtlinie sowohl in die IAM Benutzerrollenrichtlinie als auch in die Sitzungsrichtlinie auf, falls Sie eine verwenden.

```
{
  "Sid": "Stmt1544140969635",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:Encrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/kms-key-id"
}
```

Note

Die KMS Schlüssel-ID, die Sie in dieser Richtlinie angeben, muss mit der in Schritt 1 für die Standardverschlüsselung angegebenen identisch sein.

Root oder die IAM Rolle, die für den Benutzer verwendet wird, muss in der AWS KMS Schlüsselrichtlinie zulässig sein. Informationen zur AWS KMS Schlüsselrichtlinie finden Sie unter [Verwenden von Schlüsselrichtlinien AWS KMS im AWS Key Management Service](#) Entwicklerhandbuch.

Schlüsselverwaltung

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu SSH Schlüsseln, einschließlich Informationen darüber, wie Sie sie generieren und wie Sie sie rotieren können. Einzelheiten zur Verwendung von Transfer Family with AWS Lambda zur Schlüsselverwaltung finden Sie im Blogbeitrag [Aktivieren der Self-Service-Schlüsselverwaltung für Benutzer mit A AWS Transfer Family und AWS Lambda](#).

Note

AWS Transfer Family akzeptiert RSAECDSA, und ED25519 Schlüssel.

In diesem Abschnitt wird auch beschrieben, wie Pretty Good Privacy (PGP) -Schlüssel generiert und verwaltet werden.

Themen

- [Unterstützte Algorithmen für Benutzer- und Serverschlüssel](#)
- [Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer](#)
- [SSHTasten drehen](#)
- [PGPSchlüssel generieren und verwalten](#)
- [Unterstützte Clients PGP](#)

Unterstützte Algorithmen für Benutzer- und Serverschlüssel

Die folgenden Schlüsselalgorithmen werden für Benutzer- und Serverschlüsselpaare innerhalb unterstützt. AWS Transfer Family

Note

Informationen zu Algorithmen zur Verwendung bei der PGP Entschlüsselung in Workflows finden Sie unter [Unterstützte Algorithmen](#) für Schlüsselpaare. PGP

- Für: ED25519 ssh-ed25519
- FürRSA:
 - rsa-sha2-256

- `rsa-sha2-512`
- Für ECDSA:
 - `ecdsa-sha2-nistp256`
 - `ecdsa-sha2-nistp384`
 - `ecdsa-sha2-nistp521`

Note

Wir unterstützen `ssh-rsa` mit SHA1 unseren älteren Sicherheitsrichtlinien. Details hierzu finden Sie unter [Kryptografische Algorithmen](#).

Generieren Sie SSH Schlüssel für vom Service verwaltete Benutzer

Sie können Ihren Server so einrichten, dass Benutzer mithilfe der vom Dienst verwalteten Authentifizierungsmethode authentifiziert werden, bei der Benutzernamen und SSH Schlüssel innerhalb des Dienstes gespeichert werden. Der öffentliche SSH Schlüssel des Benutzers wird als Eigentum des Benutzers auf den Server hochgeladen. Dieser Schlüssel wird vom Server als Teil eines standardmäßigen schlüsselbasierten Authentifizierungsprozesses verwendet. Jeder Benutzer kann mehrere öffentliche SSH Schlüssel auf einem einzelnen Server gespeichert haben. Informationen zur Begrenzung der Anzahl der Schlüssel, die pro Benutzer gespeichert werden können, finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der Allgemeine Amazon Web Services-Referenz.

Als Alternative zur vom Dienst verwalteten Authentifizierungsmethode können Sie Benutzer mithilfe eines benutzerdefinierten Identitätsanbieters authentifizieren, oder AWS Directory Service for Microsoft Active Directory. Weitere Informationen finden Sie unter [Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten](#) oder [Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters](#).

Ein Server kann Benutzer nur mit einer Methode authentifizieren (vom Dienst verwaltet, Verzeichnisdienst oder benutzerdefinierter Identitätsanbieter), und diese Methode kann nicht geändert werden, nachdem der Server erstellt wurde.

Themen

- [SSH-Schlüssel unter macOS, Linux oder Unix erstellen](#)
- [SSH-Schlüssel unter Microsoft Windows erstellen](#)

- [Konvertiert einen SSH2 öffentlichen Schlüssel in ein PEM Format](#)

SSHSchlüssel unter macOS, Linux oder Unix erstellen

Auf den Betriebssystemen macOS, Linux oder Unix verwenden Sie den `ssh-keygen` Befehl, um einen SSH öffentlichen Schlüssel und einen SSH privaten Schlüssel zu erstellen, die auch als `key pair` bezeichnet werden.

So erstellen Sie SSH Schlüssel auf einem macOS-, Linux- oder Unix-Betriebssystem

1. Öffnen Sie auf macOS-, Linux- oder Unix-Betriebssystemen ein Befehlsterminal.
2. AWS Transfer Family akzeptiert mit RSA -, ECDSA - und ED25519 -formatierte Schlüssel. Wählen Sie den entsprechenden Befehl basierend auf dem Typ des Schlüsselpaars, das Sie generieren.

Note

In den folgenden Beispielen geben wir keine Passphrase an: In diesem Fall fordert das Tool Sie auf, Ihre Passphrase einzugeben und sie dann zur Überprüfung zu wiederholen. Die Erstellung einer Passphrase bietet einen besseren Schutz für Ihren privaten Schlüssel und kann auch die allgemeine Systemsicherheit verbessern. Sie können Ihre Passphrase nicht wiederherstellen: Wenn Sie sie vergessen, müssen Sie einen neuen Schlüssel erstellen.

Wenn Sie jedoch einen Server-Hostschlüssel generieren, müssen Sie eine leere Passphrase angeben, indem Sie die `-N ""` Option im Befehl angeben (oder indem Sie **Enter** zweimal drücken, wenn Sie dazu aufgefordert werden), da Transfer Family Family-Server beim Start kein Passwort anfordern können.

- Um ein RSA 4096-Bit-Schlüsselpaar zu generieren:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name
```

- Um ein ECDSA 521-Bit-Schlüsselpaar zu generieren (ECDSA hat Bitgrößen von 256, 384 und 521):

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 521 -f key_name
```

- Um ein ED25519 key pair zu generieren:

```
ssh-keygen -t ed25519 -f key_name
```

Note

key_name ist der Dateiname des SSH key pair.

Im Folgenden wird ein Beispiel für die ssh-keygen Ausgabe gezeigt.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f key_name
Generating public/private rsa key pair.


Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in key_name.
Your public key has been saved in key_name.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:8tDDwPmanTFcEzjTwPGETVW0GW1nVz+gtCCE8hL7PrQ bob.amazon.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|  . ....E          |
|  .  = ...         |
|.. . . = ..o       |
|  . o +  oo =      |
|  + =  .S. = *     |
|  . o o ..B + o    |
|    .o.+.* .       |
|    =o*+*.         |
|    ..*o*+.        |
+-----[SHA256]-----+
```

Note

Wenn Sie den Befehl ssh-keygen ausführen (siehe oben), erstellt er die öffentlichen und privaten Schlüssel als Dateien im aktuellen Verzeichnis.

Ihr SSH key pair ist jetzt einsatzbereit. Folgen Sie den Schritten 3 und 4, um den SSH öffentlichen Schlüssel für Ihre vom Service verwalteten Benutzer zu speichern. Diese Benutzer verwenden die Schlüssel, wenn sie Dateien auf Transfer Family Family-Serverendpunkten übertragen.

3. Navigieren Sie zu der *key_name*.pub Datei und öffnen Sie sie.
4. Kopieren Sie den Text und fügen Sie ihn in den SSH öffentlichen Schlüssel für den vom Service verwalteten Benutzer ein.
 - a. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/> und wählen Sie dann im Navigationsbereich Server aus.
 - b. Wählen Sie auf der Seite Server die Server-ID für den Server aus, der den Benutzer enthält, den Sie aktualisieren möchten.
 - c. Wählen Sie den Benutzer aus, für den Sie einen öffentlichen Schlüssel hinzufügen möchten.
 - d. Wählen Sie im Bereich SSH Öffentliche Schlüssel die Option SSH Öffentlichen Schlüssel hinzufügen aus.



- e. Fügen Sie den Text des öffentlichen Schlüssels, den Sie generiert haben, in das Textfeld für den SSH öffentlichen Schlüssel ein und wählen Sie dann Schlüssel hinzufügen aus.

Transfer Family > Servers > s- > OneUser > Add key

Add key

SSH public keys

SSH public key [Info](#)
Paste the contents of SSH public key

Enter SSH public key

Cancel Add key

Der neue Schlüssel ist im Bereich mit SSH öffentlichen Schlüsseln aufgeführt.

SSH public keys (2)			Delete	Add SSH public key
			< 1 >	
☐	Date imported	Fingerprint		
☐	6/14/2022, 12:53:34 PM	SHA256:-		
☐	10/20/2022, 4:26:51 PM	SHA256:-		

SSH-Schlüssel unter Microsoft Windows erstellen

Windows verwendet ein etwas anderes SSH Schlüsselpaarformat. Der öffentliche Schlüssel muss im PUB-Format und der private Schlüssel im PPK-Format vorliegen. Unter Windows können Sie PuTTYgen verwenden, um ein SSH key pair in den entsprechenden Formaten zu erstellen. Sie können PuTTYgen auch verwenden, um einen mit Hilfe generierten privaten Schlüssel ssh-keygen in eine .ppk Datei zu konvertieren.

Note

Wenn Sie eine Datei SCP mit einem privaten Schlüssel vorlegen, die nicht im .ppk Format vorliegt, bietet dieser Client an, den Schlüssel für Sie in ein .ppk Format zu konvertieren.

Ein Tutorial zum Erstellen von SSH Schlüsseln mithilfe von PuTTY unter Windows finden Sie uTTYgen auf der [Website SSH .com](https://www.ssh.com).

Konvertiert einen SSH2 öffentlichen Schlüssel in ein PEM Format

AWS Transfer Family akzeptiert nur PEM formatierte öffentliche Schlüssel. Wenn Sie einen SSH2 öffentlichen Schlüssel haben, müssen Sie ihn konvertieren. Ein SSH2 öffentlicher Schlüssel hat das folgende Format:

```
----- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY -----
Comment: "rsa-key-20160402"
AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAiL0jjDdFqK/kYThqKt7THrjABTPWvXmB3URI
:
:
----- END SSH2 PUBLIC KEY -----
```

Ein PEM öffentlicher Schlüssel hat das folgende Format:

```
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAA...
```

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um einen öffentlichen Schlüssel im SSH2 -Format in einen öffentlichen Schlüssel im PEM -Format zu konvertieren. Ersetzen *ssh2-key* mit dem Namen Ihres Schlüssels und SSH2 *PEM-key* mit dem Namen Ihres PEM Schlüssels.

```
ssh-keygen -i -f ssh2-key.pub > PEM-key.pub
```

SSHTasten drehen

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die bewährte Methode, Ihre SSH Schlüssel rotieren zu lassen. In der Regel wird diese Rotation als Teil einer Sicherheitsrichtlinie festgelegt und automatisiert implementiert. Je nach Sicherheitsstufe kann ein SSH key pair für eine hochsensible Kommunikation nur einmal verwendet werden. Dadurch werden Risiken vermieden, die aus dem Speichern von Schlüsseln erwachsen. Es ist jedoch viel üblicher, SSH Anmeldeinformationen für einen bestimmten Zeitraum zu speichern und ein Intervall festzulegen, das die Benutzer nicht übermäßig belastet. Dieser Zeitraum hat typischerweise eine Länge von drei Monaten.

Es gibt zwei Methoden, um die SSH Schlüsselrotation durchzuführen:

- Auf der Konsole können Sie einen neuen SSH öffentlichen Schlüssel hochladen und einen vorhandenen SSH öffentlichen Schlüssel löschen.

- Mithilfe von können Sie bestehende Benutzer aktualisierenAPI, indem Sie [DeleteSshPublicKey](#)API den öffentlichen Secure Shell (SSH) -Schlüssel eines Benutzers löschen und [ImportSshPublicKey](#)API dem Konto des Benutzers einen neuen öffentlichen Secure Shell (SSH) -Schlüssel hinzufügen.

Console

Um eine Schlüsselrotation in der Konsole durchzuführen

1. Öffnen Sie die AWS Transfer Family Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/transfer/>.
2. Navigieren Sie zur Seite Server.
3. Wählen Sie den Bezeichner in der Spalte Server-ID aus, um die Seite mit den Serverdetails aufzurufen.
4. Aktivieren Sie unter Benutzer das Kontrollkästchen des Benutzers, dessen SSH öffentlichen Schlüssel Sie rotieren möchten, wählen Sie dann Aktionen und anschließend Schlüssel hinzufügen aus, um die Seite Schlüssel hinzufügen aufzurufen.

or

Wählen Sie den Benutzernamen aus, um die Seite mit den Benutzerdetails aufzurufen, und wählen Sie dann SSH Öffentlichen Schlüssel hinzufügen aus, um die Seite Schlüssel hinzufügen aufzurufen.

5. Geben Sie den neuen SSH öffentlichen Schlüssel ein und wählen Sie Schlüssel hinzufügen.

Important

Das Format des SSH öffentlichen Schlüssels hängt von der Art des von Ihnen generierten Schlüssels ab.

- Für RSA Schlüssel ist das Format `ssh-rsa string`.
- Für ED25519 Schlüssel ist das Format `ssh-ed25519 string`.
- Bei ECDSA Schlüsseln beginnt der Schlüssel mit `ecdsa-sha2-nistp256`, oder `ecdsa-sha2-nistp384` oder `ecdsa-sha2-nistp521`, abhängig von der Größe des von Ihnen generierten Schlüssels. Auf die Anfangszeichenfolge folgt dann *string*, ähnlich wie bei den anderen Schlüsseltypen.

Sie kehren zur Seite mit den Benutzerdetails zurück, und der neue SSH öffentliche Schlüssel, den Sie gerade eingegeben haben, wird im Bereich SSHÖffentliche Schlüssel angezeigt.

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des alten Schlüssels, den Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Löschen.
7. Bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie das Wort eingebendelete, und wählen Sie dann Löschen.

API

Um eine Schlüsselrotation durchzuführen, verwenden Sie API

1. Öffnen Sie auf macOS-, Linux- oder Unix-Betriebssystemen ein Befehlsterminal.
2. Rufen Sie den SSH Schlüssel ab, den Sie löschen möchten, indem Sie den folgenden Befehl eingeben. Um diesen Befehl zu verwenden, *serverID* ersetzen Sie ihn durch die Server-ID für Ihren Transfer Family Family-Server und *username* durch Ihren Benutzernamen.

```
aws transfer describe-user --server-id='serverID' --user-name='username'
```

Der Befehl gibt Details über den Benutzer zurück. Kopieren Sie den Inhalt des "SshPublicKeyId": Felds. Sie müssen diesen Wert später in diesem Verfahren eingeben.

```
"SshPublicKeys": [ { "SshPublicKeyBody": "public-key", "SshPublicKeyId":  
  "keyID",  
  "DateImported": 1621969331.072 } ],
```

3. Importieren Sie als Nächstes einen neuen SSH Schlüssel für Ihren Benutzer. Geben Sie an der -Eingabeaufforderung folgenden Befehl ein. Um diesen Befehl zu verwenden, *serverID* ersetzen Sie ihn durch die Server-ID für Ihren Transfer Family Family-Server, *username* ersetzen Sie ihn durch Ihren Benutzernamen und *public-key* ersetzen Sie ihn durch den Fingerabdruck Ihres neuen öffentlichen Schlüssels.

```
aws transfer import-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username'  
  --ssh-public-key-body='public-key'
```

Wenn der Befehl erfolgreich ist, wird keine Ausgabe zurückgegeben.

4. Löschen Sie abschließend den alten Schlüssel, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Um diesen Befehl zu verwenden, *serverID* ersetzen Sie ihn durch die Server-ID für Ihren Transfer Family Family-Server, *username* ersetzen Sie ihn durch Ihren Benutzernamen und *keyID-from-step-2* ersetzen Sie ihn durch den Schlüssel-ID-Wert, den Sie in Schritt 2 dieses Verfahrens kopiert haben

```
aws transfer delete-ssh-public-key --server-id='serverID' --user-name='username' --ssh-public-key-id='keyID-from-step-2'
```

5. (Optional) Um zu bestätigen, dass der alte Schlüssel nicht mehr existiert, wiederholen Sie Schritt 2.

PGPSchlüssel generieren und verwalten

Sie können die Entschlüsselung mit Pretty Good Privacy (PGP) für die Dateien verwenden, die Transfer Family mit Workflows verarbeitet. Um die Entschlüsselung in einem Workflow-Schritt zu verwenden, müssen Sie einen PGP Schlüssel angeben.

Der AWS Speicher-Blog enthält einen Beitrag, in dem beschrieben wird, wie Dateien ver- und entschlüsselt werden. Verschlüsseln und [Entschlüsseln von Dateien mit und](#). PGP AWS Transfer Family

Schlüssel generieren PGP

Die Methode, mit der Sie Ihre PGP Schlüssel generieren, hängt von Ihrem Betriebssystem und der Version der verwendeten Software zur Schlüsselgenerierung ab.

Wenn Sie Linux oder Unix verwenden, verwenden Sie zur Installation Ihr Paketinstallationsprogramm. gpg Abhängig von Ihrer Linux-Distribution sollte einer der folgenden Befehle für Sie funktionieren.

```
sudo yum install gnupg
```

```
sudo apt-get install gnupg
```

Für Windows oder macOS können Sie alles, was Sie benötigen, von <https://gnupg.org/download/> herunterladen.

Nachdem Sie Ihre PGP Schlüsselgenerator-Software installiert haben, führen Sie den `gpg --gen-key` Befehl `gpg --full-gen-key` oder aus, um ein key pair zu generieren.

 Note

Wenn Sie GnuPG Version 2.3.0 oder neuer verwenden, müssen Sie Folgendes ausführen `gpg --full-gen-key`. Wenn Sie nach dem Typ des zu erstellenden Schlüssels gefragt werden, wählen Sie RSA oder ECC. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden ECC, stellen Sie sicher, dass Sie eine der beiden Optionen wählen NIST or BrainPool für die elliptische Kurve. Wähle nicht Curve 25519.

Für PGP Schlüsselpaare unterstützte Algorithmen

Die folgenden Algorithmen werden für PGP Schlüsselpaare unterstützt:

- RSA
- Elgamal
- ECC:
 - NIST
 - BrainPool

 Note

Curve25519-Schlüssel werden nicht unterstützt.

Nützliche **gpg** Unterbefehle

Im Folgenden finden Sie einige nützliche Unterbefehle für: `gpg`

- `gpg --help`— Dieser Befehl listet die verfügbaren Optionen auf und kann einige Beispiele enthalten.
- `gpg --list-keys`— Dieser Befehl listet die Details für alle Schlüsselpaare auf, die Sie erstellt haben.
- `gpg --fingerprint`— Dieser Befehl listet die Details für alle Ihre Schlüsselpaare auf, einschließlich des Fingerabdrucks jedes Schlüssels.
- `gpg --export -a user-name`— Dieser Befehl exportiert den öffentlichen Schlüsselteil des Schlüssels für den *user-name*, der bei der Generierung des Schlüssels verwendet wurde.

Verwalten von PGP-Schlüsseln

Um Ihre PGP Schlüssel zu verwalten, müssen Sie verwenden AWS Secrets Manager.

Note

Ihr geheimer Name beinhaltet Ihre Transfer Family Family-Server-ID. Das bedeutet, dass Sie bereits einen Server identifiziert oder erstellt haben sollten, bevor Sie Ihre PGP Schlüsselinformationen darin speichern können AWS Secrets Manager.

Wenn Sie einen Schlüssel und eine Passphrase für alle Ihre Benutzer verwenden möchten, können Sie die PGP Schlüsselblockinformationen unter dem geheimen Namen speichern `aws/transfer/server-id/pgp-default`, wo sich die ID für Ihren Transfer Family Family-Server *server-id* befindet. Dieser Standardschlüssel wird verwendet, wenn es keinen Schlüssel gibt, der dem Benutzer *user-name* entspricht, der den Workflow ausführt.

Alternativ können Sie einen Schlüssel für einen bestimmten Benutzer erstellen. In diesem Fall lautet das Format für den geheimen Namen `aws/transfer/server-id/user-name`, wobei dem Benutzer *user-name* entspricht, der den Workflow für einen Transfer Family Family-Server ausführt.

Note

Sie können maximal 3 PGP private Schlüssel pro Transfer Family Family-Server pro Benutzer speichern.

Um PGP Schlüssel für die Verwendung bei der Entschlüsselung zu konfigurieren

1. Führen Sie je nach GPG verwendeter Version einen der folgenden Befehle aus, um ein PGP key pair zu generieren, das keinen Curve 25519-Verschlüsselungsalgorithmus verwendet.
 - Wenn Sie **GnuPG** Version 2.3.0 oder neuer verwenden, führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
gpg --full-gen-key
```

Sie können wählen **RSA**, oder, falls Sie möchten **ECC**, können Sie entweder **NIST** oder **BrainPool** für die elliptische Kurve wählen. Wenn Sie `gpg --gen-key` stattdessen

ausführen, erstellen Sie ein key pair, das den ECC Curve 25519-Verschlüsselungsalgorithmus verwendet, den wir derzeit nicht für PGP Schlüssel unterstützen.

- Für Versionen **GnuPG** vor 2.3.0 können Sie den folgenden Befehl verwenden, da dies der Standardverschlüsselungstyp RSA ist.

```
gpg --gen-key
```

 Important

Während der Schlüsselgenerierung müssen Sie eine Passphrase und eine E-Mail-Adresse angeben. Achten Sie darauf, diese Werte zu notieren. Sie müssen die Passphrase angeben, wenn Sie die Schlüsseldetails AWS Secrets Manager später in diesem Verfahren eingeben. Und Sie müssen dieselbe E-Mail-Adresse angeben, um den privaten Schlüssel im nächsten Schritt zu exportieren.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den privaten Schlüssel zu exportieren. Um diesen Befehl zu verwenden, *private.pgp* ersetzen Sie ihn durch den Namen der Datei, in der der private Schlüsselblock gespeichert werden soll, und *marymajor@example.com* durch die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Generierung des key pair verwendet haben.

```
gpg --output private.pgp --armor --export-secret-key marymajor@example.com
```

3. Verwenden Sie AWS Secrets Manager, um Ihren PGP Schlüssel zu speichern.
 - a. Melden Sie sich bei der an AWS Management Console und öffnen Sie die AWS Secrets Manager Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>.
 - b. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Secrets aus.
 - c. Wählen Sie auf der Seite Secrets die Option Neues Geheimnis speichern aus.
 - d. Wählen Sie auf der Seite Geheimtyp auswählen für Geheimtyp die Option Anderer Geheimtyp aus.
 - e. Wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert aus.
 - Schlüssel — Geben Sie ein. **PGPPrivateKey**

 Note

Sie müssen die **PGPPrivateKey** Zeichenfolge exakt eingeben: Fügen Sie vor oder zwischen den Zeichen keine Leerzeichen hinzu.

- Wert — Fügen Sie den Text Ihres privaten Schlüssels in das Wertfeld ein. Sie finden den Text Ihres privaten Schlüssels in der Datei (z. B. `private.pgp`), die Sie beim Exportieren Ihres Schlüssels zu Beginn dieses Verfahrens angegeben haben. Der Schlüssel beginnt mit `-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----` und endet mit `-----END PGP PRIVATE KEY BLOCK-----`.

 Note

Stellen Sie sicher, dass der Textblock nur den privaten Schlüssel und nicht auch den öffentlichen Schlüssel enthält.

- f. Wählen Sie Zeile hinzufügen und wählen Sie im Abschnitt Schlüssel/Wert-Paare die Registerkarte Schlüssel/Wert-Paare aus.

- Schlüssel — Geben Sie ein. **PGPPassphrase**

 Note

Sie müssen die **PGPPassphrase** Zeichenfolge exakt eingeben: Fügen Sie vor oder zwischen den Zeichen keine Leerzeichen hinzu.

- Wert — Geben Sie die Passphrase ein, die Sie bei der Generierung Ihres PGP key pair verwendet haben.

Choose secret type

Secret type [Info](#)

☐ Credentials for Amazon RDS database
 ☐ Credentials for Amazon DocumentDB database
 ☐ Credentials for Amazon Redshift cluster

☐ Credentials for other database
 ☒ Other type of secret
API key, OAuth token, other.

Key/value pairs [Info](#)

Key/value | Plaintext

PGPrivateKey	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----	Remove
PGPPassphrase	mypassphrase	Remove

+ Add row

Encryption key [Info](#)

You can encrypt using the KMS key that Secrets Manager creates or a customer managed KMS key that you create.

aws/secretsmanager [Add new key](#)

Note

Sie können bis zu 3 Sätze von Schlüsseln und Passphrasen hinzufügen. Um einen zweiten Satz hinzuzufügen, fügen Sie zwei neue Zeilen hinzu, geben Sie und **PGPPassphrase2** für die Schlüssel ein **PGPrivateKey2** und fügen Sie einen weiteren privaten Schlüssel und eine Passphrase ein. Um einen dritten Satz hinzuzufügen, müssen die Schlüsselwerte und sein. **PGPrivateKey3** **PGPPassphrase3**

- g. Wählen Sie Weiter.
- h. Geben Sie auf der Seite Geheim konfigurieren einen Namen und eine Beschreibung für Ihr Geheimnis ein.
 - Wenn Sie einen Standardschlüssel erstellen, d. h. einen Schlüssel, der von jedem Transfer Family Family-Benutzer verwendet werden kann, geben Sie ein **aws/transfer/server-id/@pgp-default**. *server-id* Ersetzen Sie ihn durch die ID des Servers, der den Workflow enthält, der einen Entschlüsselungsschritt enthält.

- Wenn Sie einen Schlüssel erstellen, der von einem bestimmten Transfer Family Family-Benutzer verwendet werden soll, geben Sie ein `aws/transfer/server-id/user-name`. `server-id` Ersetzen Sie ihn durch die ID des Servers, der den Workflow enthält, der einen Entschlüsselungsschritt enthält, und `user-name` ersetzen Sie ihn durch den Namen des Benutzers, der den Workflow ausführt. Das `user-name` wird in dem Identitätsanbieter gespeichert, den der Transfer Family Family-Server verwendet.
- i. Wählen Sie Weiter und akzeptieren Sie die Standardeinstellungen auf der Seite „Rotation konfigurieren“. Wählen Sie anschließend Weiter.
- j. Wählen Sie auf der Seite „Überprüfen“ die Option Speichern aus, um das Geheimnis zu erstellen und zu speichern.

Der folgende Screenshot zeigt die Details für den Benutzer **marymajor** für einen bestimmten Transfer Family Family-Server. Dieses Beispiel zeigt drei Schlüssel und die entsprechenden Passphrasen.

The screenshot shows the AWS Secrets Manager console for a secret named `/aws/transfer/s-[redacted]/marymajor`. The secret is encrypted with `aws/secretsmanager` and has a description: "Contains the PGP secret keys and corresponding passphrases to use for user marymajor on Transfer Family server s-[redacted]". The secret value is displayed in a table with three rows, each containing a PGP private key and a corresponding passphrase.

Secret key	Secret value
PGPPrivateKey	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase	mypassphrase
PGPPrivateKey2	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase2	mypassphrase2
PGPPrivateKey3	-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK----- [redacted]
PGPPassphrase3	mypassphrase3

Unterstützte Clients PGP

Die folgenden Clients wurden mit Transfer Family getestet und können zum Generieren von PGP Schlüsseln und zum Verschlüsseln von Dateien verwendet werden, die Sie mit einem Workflow entschlüsseln möchten.

- Gpg4win + Kleopatra.

Note

Wenn Sie Dateien signieren/verschlüsseln auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie die Auswahl für Signieren als deaktivieren: Derzeit unterstützen wir das Signieren von verschlüsselten Dateien nicht.

Sign / Encrypt Files

Prove authenticity (sign)

☐ Sign as: [Key] > (certified, created: 11/9/2022)

Encrypt

☒ Encrypt for me: [Key] > (certified, created: 11/9/2022)

☐ Encrypt for others: [X] Please enter a name or email address...

☐ Encrypt with password. Anyone you share the password with can read the data.

Output

Output files/folder:

[Lock icon] C:/Users/.../txt.gpg

☐ Encrypt / Sign each file separately.

Encrypt **Cancel**

- Hauptversionen von GnuPG: 2.4, 2.3, 2.2, 2.0 und 1.4.

Beachten Sie, dass andere PGP Clients möglicherweise auch funktionieren, aber nur die hier genannten Clients wurden mit Transfer Family getestet.

Identitäts- und Zugriffsmanagement für AWS Transfer Family

AWS Identity and Access Management (IAM) hilft einem Administrator AWS-Service, den Zugriff auf AWS Ressourcen sicher zu kontrollieren. IAMAdministratoren kontrollieren, wer authentifiziert (angemeldet) und autorisiert werden kann (über Berechtigungen verfügt), um AWS Transfer Family Ressourcen zu verwenden. IAM ist eine AWS-Service, die Sie ohne zusätzliche Kosten verwenden können.

Themen

- [Zielgruppe](#)
- [Authentifizierung mit Identitäten](#)
- [Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien](#)
- [Wie AWS Transfer Family funktioniert mit IAM](#)
- [AWS Transfer Family Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)
- [AWS Transfer Family Beispiele für Tag-basierte Richtlinien](#)
- [Problembehandlung bei AWS Transfer Family Identität und Zugriff](#)

Zielgruppe

Wie Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, hängt von der Arbeit ab, in der Sie arbeiten AWS Transfer Family.

Dienstbenutzer — Wenn Sie den AWS Transfer Family Dienst für Ihre Arbeit verwenden, stellt Ihnen Ihr Administrator die erforderlichen Anmeldeinformationen und Berechtigungen zur Verfügung. Wenn Sie für Ihre Arbeit mehr AWS Transfer Family Funktionen verwenden, benötigen Sie möglicherweise zusätzliche Berechtigungen. Wenn Sie die Funktionsweise der Zugriffskontrolle nachvollziehen, wissen Sie bereits, welche Berechtigungen Sie von Ihrem Administrator anfordern müssen. Unter [Problembehandlung bei AWS Transfer Family Identität und Zugriff](#) finden Sie nützliche Informationen für den Fall, dass Sie keinen Zugriff auf eine Feature in AWS Transfer Family haben.

Serviceadministrator — Wenn Sie in Ihrem Unternehmen für die AWS Transfer Family Ressourcen verantwortlich sind, haben Sie wahrscheinlich vollen Zugriff auf AWS Transfer Family. Es ist Ihre Aufgabe, zu bestimmen, auf welche AWS Transfer Family Funktionen und Ressourcen Ihre

Servicebenutzer zugreifen sollen. Anschließend müssen Sie Anfragen an Ihren IAM Administrator senden, um die Berechtigungen Ihrer Servicebenutzer zu ändern. Lesen Sie die Informationen auf dieser Seite, um die grundlegenden Konzepte von zu verstehenIAM. Weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen IAM mit verwenden kann AWS Transfer Family, finden Sie unter[Wie AWS Transfer Family funktioniert mit IAM](#).

IAMAdministrator — Wenn Sie ein IAM Administrator sind, möchten Sie vielleicht mehr darüber erfahren, wie Sie Richtlinien schreiben können, um den Zugriff darauf zu verwalten AWS Transfer Family. Beispiele für AWS Transfer Family identitätsbasierte Richtlinien, die Sie in verwenden könnenIAM, finden Sie unter. [AWS Transfer Family Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)

Authentifizierung mit Identitäten

Authentifizierung ist die Art und Weise, wie Sie sich AWS mit Ihren Identitätsdaten anmelden. Sie müssen als IAM Benutzer authentifiziert (angemeldet AWS) sein oder eine IAM Rolle übernehmen. Root-Benutzer des AWS-Kontos

Sie können sich AWS als föderierte Identität anmelden, indem Sie Anmeldeinformationen verwenden, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. AWS IAM Identity Center (IAMIdentity Center-) Nutzer, die Single-Sign-On-Authentifizierung Ihres Unternehmens und Ihre Google- oder Facebook-Anmeldeinformationen sind Beispiele für föderierte Identitäten. Wenn Sie sich als föderierte Identität anmelden, hat Ihr Administrator zuvor einen Identitätsverbund mithilfe von Rollen eingerichtet. IAM Wenn Sie AWS mithilfe eines Verbunds darauf zugreifen, übernehmen Sie indirekt eine Rolle.

Je nachdem, welcher Benutzertyp Sie sind, können Sie sich beim AWS Management Console oder beim AWS Zugangsportal anmelden. Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie AWS unter [So melden Sie sich bei Ihrem an AWS-Konto](#) im AWS-Anmeldung Benutzerhandbuch.

Wenn Sie AWS programmgesteuert darauf zugreifen, AWS stellt es ein Software Development Kit (SDK) und eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) bereit, mit der Sie Ihre Anfragen mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen kryptografisch signieren können. Wenn Sie keine AWS Tools verwenden, müssen Sie Anfragen selbst signieren. Weitere Informationen zur Verwendung der empfohlenen Methode, um Anfragen selbst zu [signieren, finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter AWS API Anfragen signieren](#).

Unabhängig von der verwendeten Authentifizierungsmethode müssen Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheitsinformationen angeben. AWS Empfiehlt beispielsweise, die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zu verwenden, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter [Multi-Faktor-Authentifizierung](#) im AWS IAM Identity Center

Benutzerhandbuch und [Verwenden der Multi-Faktor-Authentifizierung \(MFA\) AWS im IAM Benutzerhandbuch](#).

Root-Benutzer des AWS-Kontos

Wenn Sie ein AWS-Konto erstellen, beginnen Sie mit einer Anmeldeidentität, die vollständigen Zugriff auf alle AWS-Services Ressourcen im Konto hat. Diese Identität wird als AWS-Konto Root-Benutzer bezeichnet. Sie können darauf zugreifen, indem Sie sich mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden, mit denen Sie das Konto erstellt haben. Wir raten ausdrücklich davon ab, den Root-Benutzer für Alltagsaufgaben zu verwenden. Schützen Sie Ihre Root-Benutzer-Anmeldeinformationen und verwenden Sie diese, um die Aufgaben auszuführen, die nur der Root-Benutzer ausführen kann. Eine vollständige Liste der Aufgaben, für die Sie sich als Root-Benutzer anmelden müssen, finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Aufgaben, für die Root-Benutzeranmeldedaten erforderlich](#) sind. IAM

Verbundidentität

Als bewährte Methode sollten menschliche Benutzer, einschließlich Benutzer, die Administratorzugriff benötigen, für den Zugriff AWS-Services mithilfe temporärer Anmeldeinformationen den Verbund mit einem Identitätsanbieter verwenden.

Eine föderierte Identität ist ein Benutzer aus Ihrem Unternehmensbenutzerverzeichnis, einem Web-Identitätsanbieter AWS Directory Service, dem Identity Center-Verzeichnis oder einem beliebigen Benutzer, der mithilfe AWS-Services von Anmeldeinformationen zugreift, die über eine Identitätsquelle bereitgestellt wurden. Wenn föderierte Identitäten darauf zugreifen AWS-Konten, übernehmen sie Rollen, und die Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit.

Für die zentrale Zugriffsverwaltung empfehlen wir Ihnen, AWS IAM Identity Center zu verwenden. Sie können Benutzer und Gruppen in IAM Identity Center erstellen, oder Sie können eine Verbindung zu einer Gruppe von Benutzern und Gruppen in Ihrer eigenen Identitätsquelle herstellen und diese synchronisieren, um sie in all Ihren AWS-Konten Anwendungen zu verwenden. Informationen zu IAM Identity Center finden Sie unter [Was ist IAM Identity Center?](#) im AWS IAM Identity Center Benutzerhandbuch.

IAM-Benutzer und -Gruppen

Ein [IAMBenutzer](#) ist eine Identität innerhalb Ihres Unternehmens AWS-Konto, die über spezifische Berechtigungen für eine einzelne Person oder Anwendung verfügt. Wir empfehlen, sich nach Möglichkeit auf temporäre Anmeldeinformationen zu verlassen, anstatt IAM Benutzer mit langfristigen

Anmeldeinformationen wie Passwörtern und Zugriffsschlüsseln zu erstellen. Wenn Sie jedoch spezielle Anwendungsfälle haben, für die langfristige Anmeldeinformationen von IAM Benutzern erforderlich sind, empfehlen wir, die Zugriffsschlüssel abwechselnd zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Regelmäßiges Rotieren von Zugriffsschlüsseln für Anwendungsfälle, für die IAM langfristige Anmeldeinformationen erforderlich](#) sind.

Eine [IAMGruppe](#) ist eine Identität, die eine Sammlung von IAM Benutzern spezifiziert. Sie können sich nicht als Gruppe anmelden. Mithilfe von Gruppen können Sie Berechtigungen für mehrere Benutzer gleichzeitig angeben. Gruppen vereinfachen die Verwaltung von Berechtigungen, wenn es zahlreiche Benutzer gibt. Sie könnten beispielsweise eine Gruppe benennen IAMAdmins und dieser Gruppe Berechtigungen zur Verwaltung von IAM Ressourcen erteilen.

Benutzer unterscheiden sich von Rollen. Ein Benutzer ist einer einzigen Person oder Anwendung eindeutig zugeordnet. Eine Rolle kann von allen Personen angenommen werden, die sie benötigen. Benutzer besitzen dauerhafte Anmeldeinformationen. Rollen stellen temporäre Anmeldeinformationen bereit. Weitere Informationen finden Sie unter [Wann sollte ein IAM Benutzer \(statt einer Rolle\) erstellt werden?](#) im IAMBenutzerhandbuch.

IAMRollen

Eine [IAMRolle](#) ist eine Identität innerhalb von Ihrem AWS-Konto, für die bestimmte Berechtigungen gelten. Sie ähnelt einem IAM Benutzer, ist jedoch keiner bestimmten Person zugeordnet. Sie können vorübergehend eine IAM Rolle in der übernehmen, AWS Management Console indem Sie die [Rollen wechseln](#). Sie können eine Rolle übernehmen, indem Sie eine AWS CLI AWS API OR-Operation aufrufen oder eine benutzerdefinierte Operation verwenden URL. Weitere Informationen zu Methoden zur Verwendung von Rollen finden Sie [unter Verwenden von IAM Rollen](#) im IAMBenutzerhandbuch.

IAMRollen mit temporären Anmeldeinformationen sind in den folgenden Situationen nützlich:

- **Verbundbenutzerzugriff** – Um einer Verbundidentität Berechtigungen zuzuweisen, erstellen Sie eine Rolle und definieren Berechtigungen für die Rolle. Wird eine Verbundidentität authentifiziert, so wird die Identität der Rolle zugeordnet und erhält die von der Rolle definierten Berechtigungen. Informationen zu Rollen für den Verbund finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Erstellen einer Rolle für einen externen Identitätsanbieter](#). Wenn Sie IAM Identity Center verwenden, konfigurieren Sie einen Berechtigungssatz. Um zu kontrollieren, worauf Ihre Identitäten nach der Authentifizierung zugreifen können, korreliert IAM Identity Center den Berechtigungssatz mit einer Rolle in. IAM Informationen zu Berechtigungssätzen finden Sie unter [Berechtigungssätze](#) im AWS IAM Identity Center -Benutzerhandbuch.

- Temporäre IAM Benutzerberechtigungen — Ein IAM Benutzer oder eine Rolle kann eine IAM Rolle übernehmen, um vorübergehend verschiedene Berechtigungen für eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen.
- Kontoübergreifender Zugriff — Sie können eine IAM Rolle verwenden, um einer Person (einem vertrauenswürdigen Principal) in einem anderen Konto den Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto zu ermöglichen. Rollen stellen die primäre Möglichkeit dar, um kontoübergreifendem Zugriff zu gewähren. Bei einigen können Sie AWS-Services jedoch eine Richtlinie direkt an eine Ressource anhängen (anstatt eine Rolle als Proxy zu verwenden). Informationen zum Unterschied zwischen Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Unterschiede zwischen IAM Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien](#). IAM
- Serviceübergreifender Zugriff — Einige verwenden Funktionen in anderen. AWS-Services AWS-Services Wenn Sie beispielsweise in einem Service einen Anruf tätigen, ist es üblich, dass dieser Service Anwendungen in Amazon ausführt EC2 oder Objekte in Amazon S3 speichert. Ein Dienst kann dies mit den Berechtigungen des aufrufenden Prinzipals mit einer Servicerolle oder mit einer serviceverknüpften Rolle tun.
- Zugriffssitzungen weiterleiten (FAS) — Wenn Sie einen IAM Benutzer oder eine Rolle verwenden, um Aktionen auszuführen AWS, gelten Sie als Principal. Bei einigen Services könnte es Aktionen geben, die dann eine andere Aktion in einem anderen Service initiieren. FASverwendet die Berechtigungen des Prinzipals, der an aufruft AWS-Service, kombiniert mit der Anforderung, Anfragen AWS-Service an nachgelagerte Dienste zu stellen. FASAnfragen werden nur gestellt, wenn ein Dienst eine Anfrage erhält, für deren Abschluss Interaktionen mit anderen AWS-Services oder Ressourcen erforderlich sind. In diesem Fall müssen Sie über Berechtigungen zum Ausführen beider Aktionen verfügen. Einzelheiten zu den Richtlinien beim Stellen von FAS Anfragen finden Sie unter [Zugriffssitzungen weiterleiten](#).
- Servicerolle — Eine Servicerolle ist eine [IAMRolle](#), die ein Dienst übernimmt, um Aktionen in Ihrem Namen auszuführen. Ein IAM Administrator kann eine Servicerolle von innen heraus erstellen, ändern und löschenIAM. Weitere Informationen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Erstellen einer Rolle zum Delegieren von Berechtigungen AWS-Service an eine](#).
- Dienstbezogene Rolle — Eine dienstverknüpfte Rolle ist eine Art von Servicerolle, die mit einer verknüpft ist. AWS-Service Der Service kann die Rolle übernehmen, um eine Aktion in Ihrem Namen auszuführen. Servicebezogene Rollen erscheinen in Ihrem Dienst AWS-Konto und gehören dem Dienst. Ein IAM Administrator kann die Berechtigungen für dienstbezogene Rollen anzeigen, aber nicht bearbeiten.

- Auf Amazon ausgeführte Anwendungen EC2 — Sie können eine IAM Rolle verwenden, um temporäre Anmeldeinformationen für Anwendungen zu verwalten, die auf einer EC2 Instance ausgeführt werden und AWS API Anfragen stellen AWS CLI . Dies ist dem Speichern von Zugriffsschlüsseln innerhalb der EC2 Instance vorzuziehen. Um einer EC2 Instanz eine AWS Rolle zuzuweisen und sie allen ihren Anwendungen zur Verfügung zu stellen, erstellen Sie ein Instanzprofil, das an die Instanz angehängt ist. Ein Instanzprofil enthält die Rolle und ermöglicht Programmen, die auf der EC2 Instanz ausgeführt werden, temporäre Anmeldeinformationen abzurufen. Weitere Informationen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Verwenden einer IAM Rolle zur Erteilung von Berechtigungen für Anwendungen, die auf EC2 Amazon-Instances ausgeführt werden](#).

Informationen darüber, ob Sie IAM Rollen oder IAM Benutzer verwenden sollten, finden [Sie im Benutzerhandbuch unter Wann sollte eine IAM Rolle \(anstelle eines IAM Benutzers\) erstellt werden](#).

Verwalten des Zugriffs mit Richtlinien

Sie steuern den Zugriff, AWS indem Sie Richtlinien erstellen und diese an AWS Identitäten oder Ressourcen anhängen. Eine Richtlinie ist ein Objekt, AWS das, wenn es einer Identität oder Ressource zugeordnet ist, deren Berechtigungen definiert. AWS wertet diese Richtlinien aus, wenn ein Prinzipal (Benutzer, Root-Benutzer oder Rollensitzung) eine Anfrage stellt. Berechtigungen in den Richtlinien bestimmen, ob die Anforderung zugelassen oder abgelehnt wird. Die meisten Richtlinien werden in AWS Form von JSON Dokumenten gespeichert. Weitere Informationen zur Struktur und zum Inhalt von JSON Richtliniendokumenten finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Überblick über JSON Richtlinien](#).

Administratoren können mithilfe von AWS JSON Richtlinien festlegen, wer Zugriff auf was hat. Das bedeutet, welcher Prinzipal kann Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen.

Standardmäßig haben Benutzer, Gruppen und Rollen keine Berechtigungen. Um Benutzern die Erlaubnis zu erteilen, Aktionen mit den Ressourcen durchzuführen, die sie benötigen, kann ein IAM Administrator IAM Richtlinien erstellen. Der Administrator kann dann die IAM Richtlinien zu Rollen hinzufügen, und Benutzer können die Rollen übernehmen.

IAMRichtlinien definieren Berechtigungen für eine Aktion, unabhängig von der Methode, mit der Sie den Vorgang ausführen. Angenommen, es gibt eine Richtlinie, die Berechtigungen für die `iam:GetRole`-Aktion erteilt. Ein Benutzer mit dieser Richtlinie kann Rolleninformationen aus dem AWS Management Console AWS CLI, dem oder dem abrufen AWS API.

Identitätsbasierte Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien sind Dokumente mit JSON Berechtigungsrichtlinien, die Sie an eine Identität anhängen können, z. B. an einen IAM Benutzer, eine Benutzergruppe oder eine Rolle. Diese Richtlinien steuern, welche Aktionen die Benutzer und Rollen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen können. Informationen zum Erstellen einer identitätsbasierten Richtlinie finden Sie unter [IAM Richtlinien erstellen im Benutzerhandbuch](#). IAM

Identitätsbasierte Richtlinien können weiter als Inline-Richtlinien oder verwaltete Richtlinien kategorisiert werden. Inline-Richtlinien sind direkt in einen einzelnen Benutzer, eine einzelne Gruppe oder eine einzelne Rolle eingebettet. Verwaltete Richtlinien sind eigenständige Richtlinien, die Sie mehreren Benutzern, Gruppen und Rollen in Ihrem System zuordnen können. AWS-Konto Zu den verwalteten Richtlinien gehören AWS verwaltete Richtlinien und vom Kunden verwaltete Richtlinien. Informationen dazu, wie Sie zwischen einer verwalteten Richtlinie oder einer Inline-Richtlinie wählen können, finden Sie im IAM Benutzerhandbuch unter [Auswahl zwischen verwalteten Richtlinien und Inline-Richtlinien](#).

Ressourcenbasierte Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON Richtliniendokumente, die Sie an eine Ressource anhängen. Beispiele für ressourcenbasierte Richtlinien sind IAM Rollenvertrauensrichtlinien und Amazon S3 S3-Bucket-Richtlinien. In Services, die ressourcenbasierte Richtlinien unterstützen, können Service-Administratoren sie verwenden, um den Zugriff auf eine bestimmte Ressource zu steuern. Für die Ressource, an welche die Richtlinie angehängt ist, legt die Richtlinie fest, welche Aktionen ein bestimmter Prinzipal unter welchen Bedingungen für diese Ressource ausführen kann. Sie müssen in einer ressourcenbasierten Richtlinie [einen Prinzipal angeben](#). Zu den Prinzipalen können Konten, Benutzer, Rollen, Verbundbenutzer oder gehören. AWS-Services

Ressourcenbasierte Richtlinien sind Richtlinien innerhalb dieses Diensts. Sie können AWS verwaltete Richtlinien nicht IAM in einer ressourcenbasierten Richtlinie verwenden.

Zugriffskontrolllisten (ACLs)

Zugriffskontrolllisten (ACLs) steuern, welche Principals (Kontomitglieder, Benutzer oder Rollen) über Zugriffsberechtigungen für eine Ressource verfügen. ACLs ähneln ressourcenbasierten Richtlinien, verwenden jedoch nicht das JSON Richtliniendokumentformat.

Amazon S3 und AWS WAF Amazon VPC sind Beispiele für Dienste, die Unterstützung bieten ACLs. Weitere Informationen finden Sie unter [Übersicht über ACLs die Zugriffskontrollliste \(ACL\)](#) im Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

Weitere Richtlinientypen

AWS unterstützt zusätzliche, weniger verbreitete Richtlinientypen. Diese Richtlinientypen können die maximalen Berechtigungen festlegen, die Ihnen von den häufiger verwendeten Richtlinientypen erteilt werden können.

- **Berechtigungsgrenzen** — Eine Berechtigungsgrenze ist eine erweiterte Funktion, mit der Sie die maximalen Berechtigungen festlegen, die eine identitätsbasierte Richtlinie einer IAM Entität (IAMBenutzer oder Rolle) gewähren kann. Sie können eine Berechtigungsgrenze für eine Entität festlegen. Die daraus resultierenden Berechtigungen sind der Schnittpunkt der identitätsbasierten Richtlinien einer Entität und ihrer Berechtigungsgrenzen. Ressourcenbasierte Richtlinien, die den Benutzer oder die Rolle im Feld `Principal` angeben, werden nicht durch Berechtigungsgrenzen eingeschränkt. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen zu Berechtigungsgrenzen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Berechtigungsgrenzen für IAM Entitäten](#).
- **Dienststeuerungsrichtlinien (SCPs)** — SCPs sind JSON Richtlinien, die die maximalen Berechtigungen für eine Organisation oder Organisationseinheit (OU) in festlegen AWS Organizations. AWS Organizations ist ein Dienst zur Gruppierung und zentralen Verwaltung mehrerer Geräte AWS-Konten, die Ihrem Unternehmen gehören. Wenn Sie alle Funktionen in einer Organisation aktivieren, können Sie Richtlinien zur Servicesteuerung (SCPs) auf einige oder alle Ihre Konten anwenden. Das SCP schränkt die Berechtigungen für Entitäten in Mitgliedskonten ein, einschließlich der einzelnen Entitäten Root-Benutzer des AWS-Kontos. Weitere Informationen zu Organizations und SCPs finden Sie unter [So SCPs arbeiten](#) Sie im AWS Organizations Benutzerhandbuch.
- **Sitzungsrichtlinien** – Sitzungsrichtlinien sind erweiterte Richtlinien, die Sie als Parameter übergeben, wenn Sie eine temporäre Sitzung für eine Rolle oder einen verbundenen Benutzer programmgesteuert erstellen. Die resultierenden Sitzungsberechtigungen sind eine Schnittmenge der auf der Identität des Benutzers oder der Rolle basierenden Richtlinien und der Sitzungsrichtlinien. Berechtigungen können auch aus einer ressourcenbasierten Richtlinie stammen. Eine explizite Zugriffsverweigerung in einer dieser Richtlinien setzt eine Zugriffserlaubnis außer Kraft. Weitere Informationen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Sitzungsrichtlinien](#).

Mehrere Richtlinientypen

Wenn mehrere auf eine Anforderung mehrere Richtlinientypen angewendet werden können, sind die entsprechenden Berechtigungen komplizierter. Informationen darüber, wie AWS bestimmt

wird, ob eine Anfrage zulässig ist, wenn mehrere Richtlinientypen betroffen sind, finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Bewertungslogik für Richtlinien](#).

Wie AWS Transfer Family funktioniert mit IAM

Bevor Sie AWS Identity and Access Management (IAM) verwenden, um den Zugriff auf zu verwalten AWS Transfer Family, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche IAM Funktionen zur Verfügung stehen AWS Transfer Family. Einen allgemeinen Überblick darüber, wie AWS Transfer Family und mit anderen AWS Diensten funktioniertIAM, finden Sie IAM im IAMBenutzerhandbuch unter [AWS Dienste, mit denen gearbeitet](#) werden kann.

Themen

- [Identitätsbasierte AWS Transfer Family -Richtlinien](#)
- [Ressourcenbasierte AWS Transfer Family -Richtlinien](#)
- [Autorisierung auf der Basis von AWS Transfer Family -Tags](#)
- [AWS Transfer Family IAMRollen](#)

Identitätsbasierte AWS Transfer Family -Richtlinien

Mit IAM identitätsbasierten Richtlinien können Sie zulässige oder verweigerte Aktionen und Ressourcen sowie die Bedingungen angeben, unter denen Aktionen zugelassen oder verweigert werden. AWS Transfer Family unterstützt bestimmte Aktionen, Ressourcen und Bedingungsschlüssel. Weitere Informationen zu allen Elementen, die Sie in einer JSON Richtlinie verwenden, finden Sie in der [Referenz zu den IAM JSON Richtlinienelementen](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Aktionen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON Richtlinien festlegen, wer Zugriff auf was hat. Das bedeutet, welcher Prinzipal kann Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen.

Das `Action` Element einer JSON Richtlinie beschreibt die Aktionen, mit denen Sie den Zugriff in einer Richtlinie zulassen oder verweigern können. Richtlinienaktionen haben normalerweise denselben Namen wie der zugehörige AWS API Vorgang. Es gibt einige Ausnahmen, z. B. Aktionen, für die nur eine Genehmigung erforderlich ist und für die es keinen entsprechenden Vorgang gibt. API Es gibt auch einige Operationen, die mehrere Aktionen in einer Richtlinie erfordern. Diese zusätzlichen Aktionen werden als abhängige Aktionen bezeichnet.

Schließen Sie Aktionen in eine Richtlinie ein, um Berechtigungen zur Durchführung der zugeordneten Operation zu erteilen.

Bei Richtlinienaktionen wird vor der Aktion das folgende Präfix AWS Transfer Family verwendet: `transfer:` Um beispielsweise jemandem die Erlaubnis zu erteilen, mit dem `CreateServer` API Vorgang Transfer Family einen Server zu erstellen, nehmen Sie die `transfer:CreateServer` Aktion in die entsprechende Richtlinie auf. Richtlinienanweisungen müssen ein `Action`- oder `NotAction`-Element enthalten. AWS Transfer Family definiert seinen eigenen Satz an Aktionen, die Aufgaben beschreiben, die Sie mit diesem Service durchführen können.

Um mehrere -Aktionen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie folgendermaßen durch Kommas.

```
"Action": [  
    "transfer:action1",  
    "transfer:action2"
```

Sie können auch Platzhalter (*) verwenden, um mehrere Aktionen anzugeben. Beispielsweise können Sie alle Aktionen festlegen, die mit dem Wort `Describe` beginnen, einschließlich der folgenden Aktion:

```
"Action": "transfer:Describe*"
```

Eine Liste der AWS Transfer Family Aktionen finden Sie unter [Aktionen definiert von AWS Transfer Family](#) in der Serviceautorisierungsreferenz.

Ressourcen

Administratoren können mithilfe von AWS JSON Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das bedeutet, welcher Prinzipal kann Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen.

Das `Resource` JSON Richtlinienelement gibt das Objekt oder die Objekte an, für die die Aktion gilt. Anweisungen müssen entweder ein `Resource` oder ein `NotResource`-Element enthalten. Es hat sich bewährt, eine Ressource mit ihrem [Amazon-Ressourcennamen \(ARN\)](#) anzugeben. Sie können dies für Aktionen tun, die einen bestimmten Ressourcentyp unterstützen, der als Berechtigungen auf Ressourcenebene bezeichnet wird.

Verwenden Sie für Aktionen, die keine Berechtigungen auf Ressourcenebene unterstützen, z. B. Auflistungsoperationen, einen Platzhalter (*), um anzugeben, dass die Anweisung für alle Ressourcen gilt.

```
"Resource": "*"
```

Die Transfer Family Family-Serverressource hat FolgendesARN.

```
arn:aws:transfer:${Region}:${Account}:server/${ServerId}
```

Um beispielsweise den s-01234567890abcdef Transfer Family Family-Server in Ihrer Anweisung anzugeben, verwenden Sie FolgendesARN.

```
"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef"
```

Weitere Informationen zum Format von ARNs finden Sie unter [Amazon Resource Names \(ARNs\)](#) in der Service Authorization Reference oder [IAMARNs](#) im IAMBenutzerhandbuch.

Um alle Instances anzugeben, die zu einem bestimmten Konto gehören, verwenden Sie den Platzhalter (*).

```
"Resource": "arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/*"
```

Einige AWS Transfer Family Aktionen werden für mehrere Ressourcen ausgeführt, z. B. für Ressourcen, die in IAM Richtlinien verwendet werden. In diesen Fällen müssen Sie den Platzhalter (*) verwenden.

```
"Resource": "arn:aws:transfer:*:123456789012:server/*"
```

In einigen Fällen müssen Sie mehr als einen Ressourcentyp angeben, z. B. wenn Sie eine Richtlinie erstellen, die den Zugriff auf Server und Benutzer von Transfer Family ermöglicht. Um mehrere Ressourcen in einer einzigen Anweisung anzugeben, trennen Sie sie ARNs durch Kommas.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"  
]
```

Eine Liste der AWS Transfer Family Ressourcen finden Sie unter [Ressourcentypen definiert von AWS Transfer Family](#) in der Service Authorization Reference.

Bedingungsschlüssel

Administratoren können mithilfe von AWS JSON Richtlinien angeben, wer Zugriff auf was hat. Das heißt, welcher Prinzipal kann Aktionen für welche Ressourcen und unter welchen Bedingungen ausführen.

Das Element `Condition` (oder `Condition block`) ermöglicht Ihnen die Angabe der Bedingungen, unter denen eine Anweisung wirksam ist. Das Element `Condition` ist optional. Sie können bedingte Ausdrücke erstellen, die [Bedingungsoperatoren](#) verwenden, z. B. ist gleich oder kleiner als, damit die Bedingung in der Richtlinie mit Werten in der Anforderung übereinstimmt.

Wenn Sie mehrere `Condition`-Elemente in einer Anweisung oder mehrere Schlüssel in einem einzelnen `Condition`-Element angeben, wertet AWS diese mittels einer logischen AND-Operation aus. Wenn Sie mehrere Werte für einen einzelnen Bedingungsschlüssel angeben, AWS wertet die Bedingung mithilfe einer logischen OR Operation aus. Alle Bedingungen müssen erfüllt werden, bevor die Berechtigungen der Anweisung gewährt werden.

Sie können auch Platzhaltervariablen verwenden, wenn Sie Bedingungen angeben. Sie können einem IAM Benutzer beispielsweise nur dann Zugriff auf eine Ressource gewähren, wenn sie mit seinem IAM Benutzernamen gekennzeichnet ist. Weitere Informationen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [IAMRichtlinienelemente: Variablen und Tags](#).

AWS unterstützt globale Bedingungsschlüssel und dienstspezifische Bedingungsschlüssel. Eine Übersicht aller AWS globalen Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Kontext-Schlüssel für AWS globale Bedingungen](#) im IAMBenutzerhandbuch.

AWS Transfer Family definiert seinen eigenen Satz von Bedingungsschlüsseln und unterstützt auch die Verwendung einiger globaler Bedingungsschlüssel. Eine Liste der AWS Transfer Family Bedingungsschlüssel finden Sie unter [Bedingungsschlüssel für AWS Transfer Family](#) in der Service Authorization Reference.

Beispiele

Beispiele für AWS Transfer Family identitätsbasierte Richtlinien finden Sie unter. [AWS Transfer Family Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien](#)

Ressourcenbasierte AWS Transfer Family -Richtlinien

Ressourcenbasierte Richtlinien sind JSON Richtliniendokumente, die angeben, welche Aktionen ein bestimmter Principal unter welchen Bedingungen auf der AWS Transfer Family Ressource ausführen kann. Amazon S3 unterstützt ressourcenbasierte Berechtigungsrichtlinien für Amazon S3 *buckets*. Mit ressourcenbasierten Richtlinien können Sie anderen Konten pro Ressource Nutzungsberechtigungen erteilen. Sie können auch eine ressourcenbasierte Richtlinie verwenden, um einem AWS Service den Zugriff auf Ihr Amazon S3 zu ermöglichen *buckets*.

Um den kontoübergreifenden Zugriff zu ermöglichen, können Sie in einer ressourcenbasierten Richtlinie ein ganzes Konto oder IAM Entitäten in einem anderen Konto als [Hauptbenutzer](#) angeben. Durch das Hinzufügen eines kontoübergreifenden Auftraggebers zu einer ressourcenbasierten Richtlinie ist nur die halbe Vertrauensbeziehung eingerichtet. Wenn sich der Prinzipal und die Ressource in unterschiedlichen AWS Konten befinden, müssen Sie der Prinzipalentität auch die Erlaubnis erteilen, auf die Ressource zuzugreifen. Sie erteilen Berechtigungen, indem Sie der Entität eine identitätsbasierte Richtlinie anfügen. Wenn jedoch eine ressourcenbasierte Richtlinie Zugriff auf einen Prinzipal in demselben Konto gewährt, ist keine zusätzliche identitätsbasierte Richtlinie erforderlich. Weitere Informationen finden Sie im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch unter [Unterschiede zwischen IAM Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien](#).

Der Amazon S3 S3-Service unterstützt nur eine Art von ressourcenbasierter Richtlinie, die als *bucket* Richtlinie, die an eine angehängt ist *bucket*. Diese Richtlinie definiert, welche Hauptentitäten (Konten, Benutzer, Rollen und Verbundbenutzer) Aktionen für das Objekt ausführen können.

Beispiele

Beispiele für AWS Transfer Family ressourcenbasierte Richtlinien finden Sie unter. [AWS Transfer Family Beispiele für Tag-basierte Richtlinien](#)

Autorisierung auf der Basis von AWS Transfer Family -Tags

Sie können Tags an AWS Transfer Family Ressourcen anhängen oder Tags in einer Anfrage an übergeben. AWS Transfer Family Um den Zugriff auf der Grundlage von Tags zu steuern, geben Sie im Bedingungelement einer [Richtlinie Tag-Informationen](#) an, indem Sie die Schlüssel `transfer:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, oder Bedingung `aws:TagKeys` verwenden. Informationen zur Verwendung von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf AWS Transfer Family Ressourcen finden Sie unter [AWS Transfer Family Beispiele für Tag-basierte Richtlinien](#).

AWS Transfer Family IAM Rollen

Eine [IAM Rolle](#) ist eine Entität in Ihrem AWS Konto, die über bestimmte Berechtigungen verfügt.

Verwenden temporärer Anmeldeinformationen mit AWS Transfer Family

Sie können temporäre Anmeldeinformationen verwenden, um sich beim Verband anzumelden, eine IAM Rolle anzunehmen oder eine kontoübergreifende Rolle anzunehmen. Sie erhalten temporäre Sicherheitsanmeldedaten, indem Sie AWS STS API Operationen wie [AssumeRole](#) oder [GetFederationToken](#) aufrufen.

AWS Transfer Family unterstützt die Verwendung temporärer Anmeldeinformationen.

AWS Transfer Family Beispiele für identitätsbasierte Richtlinien

Standardmäßig sind IAM Benutzer und Rollen nicht berechtigt, Ressourcen zu erstellen oder zu ändern AWS Transfer Family . Sie können auch keine Aufgaben mit dem AWS Management Console AWS CLI, oder ausführen AWS API. Ein IAM Administrator muss IAM Richtlinien erstellen, die Benutzern und Rollen die Berechtigung gewähren, bestimmte API Operationen mit den angegebenen Ressourcen auszuführen, die sie benötigen. Der Administrator muss diese Richtlinien dann den IAM Benutzern oder Gruppen zuordnen, für die diese Berechtigungen erforderlich sind.

Informationen zum Erstellen einer IAM identitätsbasierten Richtlinie anhand dieser JSON Beispieldokumente finden Sie unter [Richtlinien erstellen auf der JSON Registerkarte](#) im AWS Identity and Access Management Benutzerhandbuch.

Themen

- [Bewährte Methoden für Richtlinien](#)
- [Verwenden der AWS Transfer Family -Konsole](#)
- [Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer](#)

Bewährte Methoden für Richtlinien

Identitätsbasierte Richtlinien legen fest, ob jemand AWS Transfer Family Ressourcen in Ihrem Konto erstellen, darauf zugreifen oder sie löschen kann. Dies kann zusätzliche Kosten für Ihr verursachen AWS-Konto. Befolgen Sie beim Erstellen oder Bearbeiten identitätsbasierter Richtlinien die folgenden Anleitungen und Empfehlungen:

- Beginnen Sie mit AWS verwalteten Richtlinien und wechseln Sie zu Berechtigungen mit den geringsten Rechten — Verwenden Sie die AWS verwalteten Richtlinien, die Berechtigungen für viele gängige Anwendungsfälle gewähren, um Ihren Benutzern und Workloads zunächst Berechtigungen zu gewähren. Sie sind in Ihrem verfügbar. AWS-Konto Wir empfehlen Ihnen, die Berechtigungen weiter zu reduzieren, indem Sie vom AWS Kunden verwaltete Richtlinien definieren, die speziell auf Ihre Anwendungsfälle zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie AWS im IAMBenutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien oder Verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen](#).
- Berechtigungen mit den geringsten Rechten anwenden — Wenn Sie Berechtigungen mit IAM Richtlinien festlegen, gewähren Sie nur die Berechtigungen, die für die Ausführung einer Aufgabe erforderlich sind. Sie tun dies, indem Sie die Aktionen definieren, die für bestimmte Ressourcen unter bestimmten Bedingungen durchgeführt werden können, auch bekannt als die geringsten Berechtigungen. Weitere Informationen zur Verwendung IAM zum Anwenden von Berechtigungen finden Sie [IAMim Benutzerhandbuch unter Richtlinien und Berechtigungen](#). IAM
- Verwenden Sie Bedingungen in IAM Richtlinien, um den Zugriff weiter einzuschränken — Sie können Ihren Richtlinien eine Bedingung hinzufügen, um den Zugriff auf Aktionen und Ressourcen einzuschränken. Sie können beispielsweise eine Richtlinienbedingung schreiben, um anzugeben, dass alle Anfragen mit gesendet werden müssenSSL. Sie können auch Bedingungen verwenden, um Zugriff auf Serviceaktionen zu gewähren, wenn diese über einen bestimmten Zweck verwendet werden AWS-Service, z. AWS CloudFormation B. Weitere Informationen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [IAMJSONRichtlinienelemente: Bedingung](#).
- Verwenden Sie IAM Access Analyzer, um Ihre IAM Richtlinien zu validieren, um sichere und funktionale Berechtigungen zu gewährleisten. IAM Access Analyzer validiert neue und bestehende Richtlinien, sodass die Richtlinien der IAM Richtlinienensprache (JSON) und den IAM bewährten Methoden entsprechen. IAMAccess Analyzer bietet mehr als 100 Richtlinienprüfungen und umsetzbare Empfehlungen, um Sie bei der Erstellung sicherer und funktionaler Richtlinien zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter [IAMAccess Analyzer-Richtlinienvvalidierung](#) im IAMBenutzerhandbuch.
- Multi-Faktor-Authentifizierung erforderlich (MFA) — Wenn Sie ein Szenario haben, in dem IAM Benutzer oder ein Root-Benutzer erforderlich sind AWS-Konto, aktivieren Sie die Option MFA für zusätzliche Sicherheit. Wenn Sie festlegen möchten, MFA wann API Operationen aufgerufen werden, fügen Sie MFA Bedingungen zu Ihren Richtlinien hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter [Konfiguration des MFA -geschützten API Zugriffs](#) im IAMBenutzerhandbuch.

Weitere Informationen zu bewährten Methoden finden Sie unter [Bewährte Sicherheitsmethoden IAM im IAM Benutzerhandbuch](#). IAM

Verwenden der AWS Transfer Family -Konsole

Um auf die AWS Transfer Family Konsole zugreifen zu können, benötigen Sie ein Mindestmaß an Berechtigungen. Diese Berechtigungen müssen es Ihnen ermöglichen, Informationen zu den AWS Transfer Family Ressourcen in Ihrem AWS Konto aufzulisten und einzusehen. Wenn Sie eine identitätsbasierte Richtlinie erstellen, die restriktiver ist als die erforderlichen Mindestberechtigungen, funktioniert die Konsole für Entitäten (IAMBenutzer oder Rollen) mit dieser Richtlinie nicht wie vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Hinzufügen von Berechtigungen für einen AWS Identity and Access Management](#) Benutzer.

Sie müssen Benutzern, die nur Anrufe an AWS CLI oder den tätigen, keine Mindestberechtigungen für die Konsole gewähren AWS API. Erlauben Sie stattdessen nur den Zugriff auf die Aktionen, die dem API Vorgang entsprechen, den Sie ausführen möchten.

Gewähren der Berechtigung zur Anzeige der eigenen Berechtigungen für Benutzer

Dieses Beispiel zeigt, wie Sie eine Richtlinie erstellen könnten, die es IAM Benutzern ermöglicht, die Inline- und verwalteten Richtlinien einzusehen, die mit ihrer Benutzeridentität verknüpft sind. Diese Richtlinie umfasst Berechtigungen zum Ausführen dieser Aktion auf der Konsole oder programmgesteuert mithilfe von oder. AWS CLI AWS API

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

AWS Transfer Family Beispiele für Tag-basierte Richtlinien

Im Folgenden finden Sie Beispiele dafür, wie Sie den Zugriff auf AWS Transfer Family Ressourcen anhand von Tags steuern können.

Verwenden von Tags zur Steuerung des Zugriffs auf AWS Transfer Family - Ressourcen

Bedingungen in IAM Richtlinien sind Teil der Syntax, mit der Sie Berechtigungen für AWS Transfer Family Ressourcen angeben. Sie können den Zugriff auf AWS Transfer Family Ressourcen (wie Benutzer, Server, Rollen und andere Entitäten) anhand von Tags auf diesen Ressourcen steuern. Tags sind Schlüssel-Wert-Paare, Weitere Informationen zum Markieren von Ressourcen finden Sie unter [Taggen von AWS Ressourcen](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

In AWS Transfer Family können Ressourcen Tags haben, und einige Aktionen können Tags enthalten. Wenn Sie eine IAM Richtlinie erstellen, können Sie mithilfe von Tag-Bedingungsschlüsseln Folgendes steuern:

- Welche Benutzer auf der Grundlage der Tags, die die AWS Transfer Family Ressource besitzt, Aktionen an einer Ressource ausführen können.
- Welche Tags in der Anforderung einer Aktion übergeben werden können.
- Ob bestimmte Tag-Schlüssel in einer Anforderung verwendet werden können.

Durch die Verwendung der tagbasierten Zugriffskontrolle können Sie eine genauere Kontrolle als auf der API Ebene anwenden. Sie können auch eine dynamischere Steuerung anwenden als mit

einer ressourcenbasierten Zugriffskontrolle. Sie können IAM Richtlinien erstellen, die einen Vorgang auf der Grundlage der in der Anfrage angegebenen Tags (Anforderungs-Tags) zulassen oder verweigern. Sie können auch IAM Richtlinien erstellen, die auf Tags der Ressource basieren, auf der gearbeitet wird (Ressourcen-Tags). Im Allgemeinen sind Ressourcen-Tags für Tags vorgesehen, die sich bereits auf Ressourcen befinden. Anforderungs-Tags sind für das Hinzufügen oder Entfernen von Tags zu einer Ressource vorgesehen.

Die vollständige Syntax und Semantik von Tag-Bedingungsschlüsseln finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [Steuern des Zugriffs auf AWS Ressourcen mithilfe von Ressourcen-Tags](#). Einzelheiten zur Angabe von IAM Richtlinien mit API Gateway finden Sie unter [Steuern des Zugriffs auf und API mit IAM Berechtigungen](#) im APIGateway Developer Guide.

Beispiel 1: Verweigern Sie Aktionen, die auf Ressourcen-Tags basieren

Sie können die Ausführung einer Aktion an einer Ressource auf der Grundlage von Tags verweigern. Die folgende Beispielrichtlinie verweigert `TagResource`, `UntagResource`, `StartServer`, `DescribeUser` Operationen `StopServer`, `DescribeServer`, wenn die Benutzer- oder Serverressource mit dem Schlüssel `stage` und dem Wert `prod` gekennzeichnet ist.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "transfer:StartServer",
        "transfer:StopServer",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel 2: Aktionen auf der Grundlage von Ressourcen-Tags zulassen

Sie können zulassen, dass eine Aktion für eine Ressource ausgeführt wird, die auf Tags basiert. Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht `TagResource`, `UntagResource`, `StartServer`, `StopServer`, und `DescribeUser` Operationen `DescribeServer`, wenn die Benutzer- oder Serverressource mit dem Schlüssel `stage` und dem Wert gekennzeichnet ist `prod`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "transfer:TagResource",
        "transfer:UntagResource",
        "transfer:StartServer",
        "transfer:StopServer",
        "transfer:DescribeServer",
        "transfer:DescribeUser"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Beispiel 3: Verweigern Sie die Erstellung eines Benutzers oder Servers auf der Grundlage von Anforderungs-Tags

Die folgende Beispielrichtlinie enthält zwei Anweisungen. Die erste Anweisung verweigert den `CreateServer` Vorgang für alle Ressourcen, wenn der Kostenstellenschlüssel für das Tag keinen Wert hat.

Die zweite Anweisung lehnt den `CreateServer` Vorgang ab, wenn der Kostenstellenschlüssel für das Tag einen anderen Wert als 1, 2 oder 3 enthält.

Note

Diese Richtlinie ermöglicht das Erstellen oder Löschen einer Ressource, die einen Schlüssel namens `costcenter` und den Wert 12, oder 3 enthält.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "transfer:CreateServer"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "transfer:CreateServer",
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": [
            "1",
            "2",
            "3"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Problembehandlung bei AWS Transfer Family Identität und Zugriff

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS Transfer Family und auftreten können IAM.

Themen

- [Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS Transfer Family](#)
- [Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole](#)
- [Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine AWS Transfer Family Ressourcen ermöglichen](#)

Ich bin nicht berechtigt, eine Aktion durchzuführen in AWS Transfer Family

Wenn Ihnen AWS Management Console mitgeteilt wird, dass Sie nicht berechtigt sind, eine Aktion durchzuführen, müssen Sie sich an Ihren Administrator wenden, um Unterstützung zu erhalten. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn der mateojackson IAM Benutzer versucht, die Konsole zu verwenden, um Details zu einem *widget* hat aber keine `transfer:RedWidget` Berechtigungen.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
transfer:RedWidget on resource: my-example-widget
```

In diesem Fall bittet Mateo seinen Administrator um die Aktualisierung seiner Richtlinien, um unter Verwendung der Aktion *my-example-widget* auf die Ressource `transfer;:RedWidget` zugreifen zu können.

Ich bin nicht berechtigt, iam durchzuführen: PassRole

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten, dass Sie nicht zum Durchführen der `iam:PassRole`-Aktion autorisiert sind, müssen Ihre Richtlinien aktualisiert werden, um eine Rolle an AWS Transfer Family übergeben zu können.

Einige AWS-Services ermöglichen es Ihnen, eine bestehende Rolle an diesen Dienst zu übergeben, anstatt eine neue Servicerolle oder eine dienstverknüpfte Rolle zu erstellen. Hierzu benötigen Sie Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

Der folgende Beispielfehler tritt auf, wenn ein IAM Benutzer mit dem Namen marymajor versucht, die Konsole zu verwenden, um eine Aktion in AWS Transfer Family auszuführen. Die Aktion erfordert

jedoch, dass der Service über Berechtigungen verfügt, die durch eine Servicerolle gewährt werden. Mary besitzt keine Berechtigungen für die Übergabe der Rolle an den Dienst.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In diesem Fall müssen die Richtlinien von Mary aktualisiert werden, um die Aktion `iam:PassRole` ausführen zu können.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren AWS Administrator. Ihr Administrator hat Ihnen Ihre Anmeldeinformationen zur Verfügung gestellt.

Die folgende Beispielrichtlinie enthält die Erlaubnis, eine Rolle an zu übergeben AWS Transfer Family.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    { "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/*",
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Ich möchte Personen außerhalb meines AWS Kontos den Zugriff auf meine AWS Transfer Family Ressourcen ermöglichen

Sie können eine Rolle erstellen, die Benutzer in anderen Konten oder Personen außerhalb Ihrer Organisation für den Zugriff auf Ihre Ressourcen verwenden können. Sie können festlegen, wem die Übernahme der Rolle anvertraut wird. Für Dienste, die ressourcenbasierte Richtlinien oder Zugriffskontrolllisten (ACLs) unterstützen, können Sie diese Richtlinien verwenden, um Personen Zugriff auf Ihre Ressourcen zu gewähren.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier:

- Informationen darüber, ob diese Funktionen AWS Transfer Family unterstützt werden, finden Sie unter [Wie AWS Transfer Family funktioniert mit IAM](#)

- Informationen dazu, wie Sie Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können, AWS-Konten die Ihnen gehören, finden Sie [im IAM Benutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs auf einen anderen IAMBenutzer AWS-Konto , der Ihnen gehört.](#)
- Informationen dazu, wie Sie Dritten Zugriff auf Ihre Ressourcen gewähren können AWS-Konten, finden Sie [AWS-Konten im IAMBenutzerhandbuch unter Gewähren des Zugriffs für Dritte.](#)
- Informationen dazu, wie Sie Zugriff über einen Identitätsverbund [gewähren, finden Sie im Benutzerhandbuch unter Zugriff für extern authentifizierte Benutzer \(Identitätsverbund\).](#) IAM
- Informationen zum Unterschied zwischen der Verwendung von Rollen und ressourcenbasierten Richtlinien für den kontoübergreifenden Zugriff finden Sie im Benutzerhandbuch unter [Unterschiede zwischen IAM Rollen und ressourcenbasierten](#) Richtlinien. IAM

Konformitätsprüfung für AWS Transfer Family

Externe Prüfer bewerten die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften im AWS Transfer Family Rahmen mehrerer AWS Compliance-Programme. Dazu gehören SOC, PCIHIPAA, und andere. Die vollständige Liste finden Sie unter [AWS Services in Scope by Compliance Program.](#)

Eine Liste der AWS Dienstleistungen im Rahmen bestimmter Compliance-Programme finden Sie unter [AWS Dienstleistungen im Umfang der einzelnen Compliance-Programme.](#) Allgemeine Informationen finden Sie unter [AWS -Compliance-Programme.](#)

Sie können Prüfberichte von Drittanbietern unter herunterladen AWS Artifact. Weitere Informationen finden Sie unter [Berichte herunterladen in AWS Artifact.](#)

Ihre Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften bei der Nutzung AWS Transfer Family hängt von der Vertraulichkeit Ihrer Daten, den Compliance-Zielen Ihres Unternehmens und den geltenden Gesetzen und Vorschriften ab. AWS stellt die folgenden Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen:

- [Schnellstartanleitungen zu Sicherheit und Compliance](#) — In diesen Bereitstellungsleitfäden werden architektonische Überlegungen erörtert und Schritte für die Implementierung von Umgebungen beschrieben, auf denen auf Sicherheit und Compliance ausgerichtete Basisumgebungen eingerichtet werden. AWS
- Whitepaper [Architecting for HIPAA Security and Compliance — In diesem Whitepaper](#) wird beschrieben, wie Unternehmen damit -konforme Anwendungen erstellen können AWS . HIPAA
- [AWS -Compliance-Ressourcen](#) – Diese Arbeitsbücher und Leitfäden könnten für Ihre Branche und Ihren Standort interessant sein.

- [AWS Config](#)— Dieser AWS Service bewertet, wie gut Ihre Ressourcenkonfigurationen den internen Praktiken, Branchenrichtlinien und Vorschriften entsprechen.
- [AWS Security Hub](#)— Dieser AWS Service bietet einen umfassenden Überblick über Ihren Sicherheitsstatus und hilft Ihnen AWS, die Einhaltung der Sicherheitsstandards und bewährten Verfahren der Sicherheitsbranche zu überprüfen.

Resilienz in AWS Transfer Family

Die AWS globale Infrastruktur basiert auf AWS Regionen und Availability Zones. AWS Regionen bieten mehrere physisch getrennte und isolierte Availability Zones, die über Netzwerke mit niedriger Latenz, hohem Durchsatz und hoher Redundanz miteinander verbunden sind. Mithilfe von Availability Zones können Sie Anwendungen und Datenbanken erstellen und ausführen, die automatisch Failover zwischen Availability Zones ausführen, ohne dass es zu Unterbrechungen kommt. Availability Zones sind besser hoch verfügbar, fehlertoleranter und skalierbarer als herkömmliche Infrastrukturen mit einem oder mehreren Rechenzentren.

AWS Transfer Family unterstützt bis zu 3 Availability Zones und wird durch eine automatisch skalierbare, redundante Flotte für Ihre Verbindungs- und Übertragungsanfragen unterstützt.

Beachten Sie Folgendes:

- Für öffentliche Endpunkte:
 - Verfügbarkeit Redundanz auf Zonenebene ist in den Service integriert
 - Für jede AZ gibt es redundante Flotten.
 - Diese Redundanz wird automatisch bereitgestellt
- Informationen zu Endpunkten in einer Virtual Private Cloud (VPC) finden Sie unter. [Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud](#)

Informationen finden Sie auch unter:

- Weitere Informationen zu Availability Zones AWS-Regionen und Availability Zones finden Sie unter [AWS Globale Infrastruktur](#).
- Ein Beispiel dafür, wie Sie mithilfe von latenzbasiertem Routing eine höhere Redundanz erreichen und die Netzwerklatenz minimieren können, finden Sie im Blogbeitrag [Minimiere die Netzwerklatenz](#) mit Ihren Servern. AWS Transfer Family

Sicherheit der Infrastruktur in AWS Transfer Family

Als verwalteter Dienst AWS Transfer Family ist er durch AWS globale Netzwerksicherheit geschützt. Informationen zu AWS Sicherheitsdiensten und zum AWS Schutz der Infrastruktur finden Sie unter [AWS Cloud-Sicherheit](#). Informationen zum Entwerfen Ihrer AWS Umgebung unter Verwendung der bewährten Methoden für die Infrastruktursicherheit finden Sie unter [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Sie verwenden AWS veröffentlichte API Aufrufe für den Zugriff AWS Transfer Family über das Netzwerk. Kunden müssen Folgendes unterstützen:

- Sicherheit auf Transportschicht (TLS). Wir benötigen TLS 1.2 und empfehlen TLS 1.3.
- Cipher-Suites mit perfekter Vorwärtsgeheimhaltung (PFS) wie (Ephemeral Diffie-Hellman) oder DHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). ECDHE Die meisten modernen Systeme wie Java 7 und höher unterstützen diese Modi.

Darüber hinaus müssen Anfragen mithilfe einer Zugriffsschlüssel-ID und eines geheimen Zugriffsschlüssels, der einem Prinzipal zugeordnet ist, signiert werden. IAM Alternativ können Sie mit [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) temporäre Sicherheitsanmeldeinformationen erstellen, um die Anforderungen zu signieren.

Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu

AWS WAF ist eine Firewall für Webanwendungen, die zum Schutz von Webanwendungen und APIs vor Angriffen beiträgt. Sie können damit eine Reihe von Regeln konfigurieren, die als Web-Zugriffskontrollliste (WebACL) bezeichnet werden und Webanfragen auf der Grundlage von anpassbaren Websicherheitsregeln und -bedingungen, die Sie definieren, zulassen, blockieren oder zählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Verwenden AWS WAF zum Schutz Ihres APIs](#).

Um hinzuzufügen AWS WAF

1. Öffnen Sie die API Gateway-Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/apigateway/>.
2. Wählen Sie im APIsNavigationsbereich Ihre benutzerdefinierte Identitätsanbieter-Vorlage aus.
3. Wählen Sie Stages.
4. Wählen Sie im Bereich Stages den Namen der Stufe aus.
5. Wählen Sie im Bereich Stage Editor die Registerkarte Settings.

6. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Wählen Sie unter Web Application Firewall (WAF) für Web ACL das Web ausACL, das Sie dieser Phase zuordnen möchten.
- Wenn das Web, das ACL Sie benötigen, nicht existiert, müssen Sie eines erstellen, indem Sie wie folgt vorgehen:
 1. Wählen Sie Create Web ACL.
 2. Wählen Sie auf der Startseite des AWS WAF Dienstes die Option Web erstellen ausACL.
 3. Geben ACLSie unter Webdetails für Name den Namen des Webs einACL.
 4. Wählen Sie unter Regeln die Option Regeln hinzufügen und anschließend Meine eigenen Regeln und Regelgruppen hinzufügen aus.
 5. Wählen Sie unter Regeltyp die Option IP-Set aus, um eine bestimmte Liste von IP-Adressen zu identifizieren.
 6. Geben Sie unter Regel den Namen der Regel ein.
 7. Wählen Sie für IP-Set einen vorhandenen IP-Satz aus. Informationen zum Erstellen eines IP-Sets finden Sie unter [Einen IP-Satz erstellen](#).
 8. Wenn Sie die IP-Adresse als ursprüngliche Adresse verwenden möchten, wählen Sie im Header die Option IP-Adresse aus.
 9. Geben Sie als Namen des Header-Felds einSourceIP.
 10. Wählen Sie für Position innerhalb der Kopfzeile die Option Erste IP-Adresse aus.
 11. Wählen Sie für Fallback bei fehlender IP-Adresse die Option Match oder No Match aus, je nachdem, wie Sie mit einer ungültigen (oder fehlenden) IP-Adresse im Header umgehen möchten.
 12. Wählen Sie unter Aktion die Aktion des IP-Sets aus.
 13. Wählen Sie für ACLStandard-Webaktion für Anfragen, die keiner Regel entsprechen, die Option Zulassen oder Blockieren aus und klicken Sie dann auf Weiter.
 14. Wählen Sie für die Schritte 4 und 5 Weiter aus.
 15. Überprüfen Sie unter Überprüfen und erstellen Ihre Auswahl und wählen Sie dann Web erstellen ausACL.

7. Wählen Sie Save Changes.

8. Wählen Sie Resources aus.

9. Wählen Sie für Aktionen die Option Bereitstellen ausAPI.

Informationen zur Sicherheit AWS Transfer Family mit der AWS Web Application Firewall finden Sie unter [Schützen AWS Transfer Family mit AWS Anwendungs-Firewall und Amazon API Gateway](#) im AWS Speicher-Blog.

Serviceübergreifende Confused-Deputy-Prävention

Das Problem des verwirrten Stellvertreters ist ein Sicherheitsproblem, bei dem eine Entität, die keine Berechtigung zur Durchführung einer Aktion hat, eine privilegiere Entität zur Durchführung der Aktion zwingen kann. Bei AWS dienststellenübergreifendem Identitätswechsel kann es zu einem Problem mit verwirrtem Stellvertreter kommen. Ein serviceübergreifender Identitätswechsel kann auftreten, wenn ein Service (der Anruf-Service) einen anderen Service anruft (den aufgerufenen Service). Der anrufende Service kann so manipuliert werden, dass er seine Berechtigungen nutzt, um auf die Ressourcen eines anderen Kunden so einzuwirken, dass er sonst keine Zugriffsberechtigung hätte. Um dies zu verhindern, bietet AWS Tools, mit denen Sie Ihre Daten für alle Services mit Serviceprinzipalen schützen können, die Zugriff auf Ressourcen in Ihrem Konto erhalten haben. Eine ausführliche Beschreibung dieses Problems finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [The Confused Deputy Problem](#).

Wir empfehlen, die Kontextschlüssel [aws:SourceArn](#) und die [aws:SourceAccount](#) globalen Bedingungsschlüssel in Ressourcenrichtlinien zu verwenden, um die Berechtigungen einzuschränken, die AWS Transfer Family für die Ressource hat. Wenn Sie beide globalen Bedingungskontextschlüssel verwenden, müssen der `aws:SourceAccount`-Wert und das Konto im `aws:SourceArn`-Wert dieselbe Konto-ID verwenden, wenn sie in derselben Richtlinienanweisung verwendet werden.

Der effektivste Weg, sich vor dem Problem des verwirrten Stellvertreters zu schützen, besteht darin, den exakten Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Ressource zu verwenden, die Sie zulassen möchten. Wenn Sie mehrere Ressourcen angeben, verwenden Sie den `aws:SourceArn` globalen Kontextbedingungsschlüssel mit Platzhalterzeichen (*) für die unbekannten Teile von. ARN Beispiel, `arn:aws:transfer::region::account-id:server/*`.

AWS Transfer Family verwendet die folgenden Rollentypen:

- Benutzerrolle — Ermöglicht dienstverwalteten Benutzern den Zugriff auf die erforderlichen Transfer Family Ressourcen. AWS Transfer Family übernimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family BenutzersARN.
- Zugriffsrolle — Ermöglicht den Zugriff nur auf die Amazon S3 S3-Dateien, die übertragen werden. Für eingehende AS2 Übertragungen verwendet die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen

(ARN) für die Vereinbarung. Für ausgehende AS2 Übertragungen verwendet die Zugriffsrolle den ARN für den Connector.

- Aufrufrolle — Zur Verwendung mit Amazon API Gateway als benutzerdefiniertem Identitätsanbieter des Servers. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family Family-ServersARN.
- Rolle „Protokollierung“ — Wird verwendet, um Einträge bei Amazon zu protokollieren CloudWatch. Transfer Family verwendet diese Rolle, um Erfolgs- und Fehlschlagsdetails sowie Informationen zu Dateiübertragungen zu protokollieren. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Kontext eines Transfer Family Family-ServersARN. Für ausgehende AS2 Übertragungen verwendet die Protokollierungsrolle den ConnectorARN.
- Ausführungsrolle — Ermöglicht es einem Transfer Family Family-Benutzer, Workflows aufzurufen und zu starten. Transfer Family übernimmt diese Rolle im Rahmen eines Workflows zum Transfer FamilyARN.

Weitere Informationen finden Sie [IAMim IAMBenutzerhandbuch unter Richtlinien und Berechtigungen](#).

 Note

Ersetzen Sie in den folgenden Beispielen die einzelnen *user input placeholder* mit Ihren eigenen Informationen.

 Note

In unseren Beispielen verwenden wir `ArnLike` sowohl als auch `ArnEquals`. Sie sind funktionell identisch, weshalb Sie beide verwenden können, wenn Sie Ihre Richtlinien erstellen. Die Dokumentation Transfer Family verwendet `ArnLike`, wenn die Bedingung ein Platzhalterzeichen enthält, und `ArnEquals` um eine exakte Übereinstimmungsbedingung anzugeben.

AWS Transfer Family Benutzerrolle dienstübergreifend verwirrter Stellvertreter Prävention

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es jedem Benutzer eines beliebigen Servers im Konto, die Rolle zu übernehmen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es jedem Benutzer eines bestimmten Servers, die Rolle zu übernehmen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/*"
        }
    }
}
]
}

```

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es einem bestimmten Benutzer eines bestimmten Servers, die Rolle zu übernehmen.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "transfer.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "ArnLike": {
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/user-name"
                }
            }
        }
    ]
}

```

AWS Transfer Family Arbeitsablauf Rolle dienstübergreifend verwirrt stellvertretend Prävention

Mit der folgenden Beispielrichtlinie kann jeder Workflow im Konto diese Rolle übernehmen.

```

{

```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "transfer.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "account-id"
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
      }
    }
  }
]
}

```

Die folgende Beispielrichtlinie ermöglicht es einem bestimmten Workflow, die Rolle zu übernehmen.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-id"
        }
      }
    }
  ]
}

```

AWS Transfer Family Familienprotokollierung und Anrufrolle dienstübergreifend verwirrte Stellvertreterprävention

Note

Die folgenden Beispiele können sowohl für Protokollierungs- als auch für Aufrufrollen verwendet werden.

In diesen Beispielen können Sie die ARN Details für einen Workflow entfernen, wenn an Ihren Server keine Workflows angehängt sind.

Das folgende Beispiel für eine Protokollierungs-/Aufrufreichtlinie ermöglicht es jedem Server (und Workflow) im Konto, die Rolle zu übernehmen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowAllServersWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/*",
            "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/*"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Das folgende Beispiel für eine Protokollierungs-/Aufruf-Richtlinie ermöglicht es einem bestimmten Server (und Workflow), die Rolle zu übernehmen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSpecificServerWithWorkflowAttached",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "transfer.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "account-id"
        },
        "ArnEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id",
            "arn:aws:transfer:region:account-id:workflow/workflow-id"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinien für AWS Transfer Family

Um Benutzern, Gruppen und Rollen Berechtigungen hinzuzufügen, ist es einfacher, AWS verwaltete Richtlinien zu verwenden, als Richtlinien selbst zu schreiben. Es erfordert Zeit und Fachwissen, um [AWS Identity and Access Management \(IAM\) vom Kunden verwaltete Richtlinien zu erstellen](#), die Ihrem Team nur die Berechtigungen gewähren, die es benötigt. Um schnell loszulegen, können Sie unsere AWS verwalteten Richtlinien verwenden. Diese Richtlinien decken allgemeine Anwendungsfälle ab und sind in Ihrem AWS-Konto verfügbar. Weitere Informationen zu AWS verwalteten Richtlinien finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien](#). Eine ausführliche Liste aller AWS verwalteten Richtlinien finden Sie im [Referenzhandbuch für AWS verwaltete Richtlinien](#).

AWS Dienste verwalten und aktualisieren AWS verwaltete Richtlinien. Sie können die Berechtigungen in AWS verwalteten Richtlinien nicht ändern. Services fügen einer von AWS verwalteten Richtlinien gelegentlich zusätzliche Berechtigungen hinzu, um neue Features zu

unterstützen. Diese Art von Update betrifft alle Identitäten (Benutzer, Gruppen und Rollen), an welche die Richtlinie angehängt ist. Services aktualisieren eine von AWS verwaltete Richtlinie am ehesten, ein neues Feature gestartet wird oder neue Vorgänge verfügbar werden. Dienste entfernen keine Berechtigungen aus einer AWS verwalteten Richtlinie, sodass durch Richtlinienaktualisierungen Ihre bestehenden Berechtigungen nicht beeinträchtigt werden.

AWS Unterstützt außerdem verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen, die sich über mehrere Dienste erstrecken. Die `ReadOnlyAccess` AWS verwaltete Richtlinie bietet beispielsweise schreibgeschützten Zugriff auf alle AWS Dienste und Ressourcen. Wenn ein Dienst eine neue Funktion startet, werden nur Leseberechtigungen für neue Operationen und Ressourcen AWS hinzugefügt. Eine Liste und eine Beschreibung der Richtlinien für Jobfunktionen finden Sie im IAMBenutzerhandbuch unter [AWS Verwaltete Richtlinien für Jobfunktionen](#).

AWS verwaltete Richtlinie: `AWSTransferConsoleFullAccess`

Die `AWSTransferConsoleFullAccess` Richtlinie bietet vollen Zugriff auf Transfer Family über die AWS Management Console.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `acm:ListCertificates`— Erteilt die Erlaubnis, eine Liste der Zertifikate Amazon Resource Names (ARNs) und den jeweiligen Domainnamen abzurufenARN.
- `ec2:DescribeAddresses`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere Elastic IP-Adressen zu beschreiben.
- `ec2:DescribeAvailabilityZones`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere der Availability Zones zu beschreiben, die Ihnen zur Verfügung stehen.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere elastische Netzwerkschnittstellen zu beschreiben.
- `ec2:DescribeSecurityGroups`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere Sicherheitsgruppen zu beschreiben.
- `ec2:DescribeSubnets`— Erteilt die Erlaubnis, ein oder mehrere Subnetze zu beschreiben.
- `ec2:DescribeVpcs`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere virtuelle private Clouds (VPCs) zu beschreiben.
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`— Erteilt die Erlaubnis, einen oder mehrere VPC Endpunkte zu beschreiben.

- **health:DescribeEventAggregates**— Gibt die Anzahl der Ereignisse für jeden Ereignistyp zurück (Problem, geplante Änderung und Kontobenachrichtigung).
- **iam:GetPolicyVersion**— Erteilt die Berechtigung zum Abrufen von Informationen über eine Version der angegebenen verwalteten Richtlinie, einschließlich des Richtliniendokuments.
- **iam:ListPolicies**— Erteilt die Erlaubnis, alle verwalteten Richtlinien aufzulisten.
- **iam:ListRoles**— Erteilt die Berechtigung, die IAM Rollen aufzulisten, die das angegebene Pfadpräfix haben.
- **iam:PassRole**— Erteilt die Erlaubnis, eine IAM Rolle an Transfer Family zu übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Einem Benutzer Berechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen gewähren AWS-Service](#).
- **route53:ListHostedZones**— Erteilt die Berechtigung, eine Liste der öffentlichen und privaten Hosting-Zonen abzurufen, die der aktuellen Zone zugeordnet sind AWS-Konto.
- **s3:ListAllMyBuckets**— Erteilt die Erlaubnis, alle Buckets aufzulisten, die dem authentifizierten Absender der Anfrage gehören.
- **transfer:***— Gewährt Zugriff auf die Ressourcen von Transfer Family. Das Sternchen (*) gewährt Zugriff auf alle Ressourcen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "acm:ListCertificates",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
```

```

        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "health:DescribeEventAggregates",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListRoles",
        "route53:ListHostedZones",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "transfer:*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS verwaltete Richtlinie: AWSTransferFullAccess

Die `AWSTransferFullAccess` Richtlinie bietet vollen Zugriff auf die Dienste von Transfer Family.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen.

- `transfer:*`— Erteilt die Erlaubnis, auf Transfer Family Family-Ressourcen zuzugreifen. Das Sternchen (*) gewährt Zugriff auf alle Ressourcen.
- `iam:PassRole`— Erteilt die Erlaubnis, eine IAM Rolle an Transfer Family zu übergeben. Weitere Informationen finden Sie unter [Einem Benutzer Berechtigungen zur Übergabe einer Rolle an einen gewähren AWS-Service](#).
- `ec2:DescribeAddresses`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere Elastic IP-Adressen zu beschreiben.
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`— Erteilt die Erlaubnis, eine oder mehrere Netzwerkschnittstellen zu beschreiben.
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`— Erteilt die Erlaubnis, einen oder mehrere VPC Endpunkte zu beschreiben.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```

```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "transfer:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "iam:PassedToService": "transfer.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeVpcEndpoints",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeAddresses"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinie: AWSTransferLoggingAccess

Die AWSTransferLoggingAccess Richtlinie gewährt AWS Transfer Family vollen Zugriff, um Protokollstreams und Gruppen zu erstellen und Protokollereignisse in Ihrem Konto zu speichern.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie umfasst die folgenden Berechtigungen für Amazon CloudWatch Logs.

- **CreateLogStream**— Erteilt Prinzipalen die Erlaubnis, einen Protokollstream zu erstellen.
- **DescribeLogStreams**— Erteilt Prinzipalen die Berechtigung, die Protokollstreams für die Protokollgruppe aufzulisten.
- **CreateLogGroup**— Erteilt Prinzipalen Berechtigungen zum Erstellen von Protokollgruppen.
- **PutLogEvents**— Erteilt Prinzipalen die Berechtigung, einen Stapel von Protokollereignissen in einen Protokollstream hochzuladen.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS verwaltete Richtlinie: AWSTransferReadOnlyAccess

Die `AWSTransferReadOnlyAccess` Richtlinie bietet Lesezugriff auf die Transfer Family Family-Dienste.

Details zu Berechtigungen

Diese Richtlinie beinhaltet die folgenden Berechtigungen für Transfer Family.

- `DescribeUser`— Erteilt Prinzipalen die Erlaubnis, die Beschreibungen für Benutzer einzusehen.
- `DescribeServer`— Erteilt Prinzipalen die Erlaubnis, die Beschreibungen für Server einzusehen.
- `ListUsers`— Erteilt Prinzipalen die Berechtigung, Benutzer für einen Server aufzulisten.
- `ListServers`— Erteilt Prinzipalen die Erlaubnis, die Server für das Konto aufzulisten.
- `TestIdentityProvider`— Erteilt Prinzipalen Berechtigungen, um zu testen, ob der konfigurierte Identitätsanbieter korrekt eingerichtet ist.
- `ListTagsForResource`— Erteilt Prinzipalen die Berechtigung, die Tags für eine Ressource aufzulisten.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Sid": "VisualEditor0",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "transfer:DescribeUser",
            "transfer:DescribeServer",
            "transfer:ListUsers",
            "transfer:ListServers",
            "transfer:TestIdentityProvider",
            "transfer:ListTagsForResource"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}

```

AWS Familienupdates auf AWS verwaltete Richtlinien übertragen

Sehen Sie sich Details zu Aktualisierungen der AWS verwalteten Richtlinien für AWS Transfer Family an, seit dieser Dienst begonnen hat, diese Änderungen zu verfolgen. Abonnieren Sie den RSS Feed auf der Seite, um automatische Benachrichtigungen über Änderungen an dieser [Dokumenthistorie für AWS Transfer Family](#) Seite zu erhalten.

Änderung	Beschreibung	Datum
Aktualisierung der Dokumentation	Es wurden Abschnitte für jede der von Transfer Family verwalteten Richtlinien hinzugefügt.	27. Januar 2022
AWSTransferReadOnlyAccess – Aktualisierung auf eine bestehende Richtlinie	AWS Transfer Family hat neue Berechtigungen hinzugefügt, damit die Richtlinie gelesen werden kann AWS Managed Microsoft AD.	30. September 2021
AWS Transfer Family hat begonnen, Änderungen zu verfolgen	AWS Transfer Family hat damit begonnen, Änderungen an seinen AWS verwalteten Richtlinien nachzuverfolgen.	15. Juni 2021

Problembehebung AWS Transfer Family

Verwenden Sie die folgenden Informationen, um häufig auftretende Probleme zu diagnostizieren und zu beheben, die bei der Arbeit mit AWS Transfer Family Problemen auftreten können.

Informationen zu Problemen mit IAM in Transfer Family finden Sie unter [Problembehandlung bei AWS Transfer Family Identität und Zugriff](#).

Themen

- [Problembehandlung für vom Service verwaltete Benutzer](#)
- [Probleme mit Amazon API Gateway beheben](#)
- [Richtlinien zur Fehlerbehebung für verschlüsselte Amazon S3 S3-Buckets](#)
- [Beheben Sie Authentifizierungsprobleme](#)
- [Beheben Sie Probleme mit verwalteten Workflows](#)
- [Beheben Sie Probleme mit der Workflow-Entschlüsselung](#)
- [Probleme mit Amazon EFS beheben](#)
- [Beheben Sie Fehler beim Testen Ihres Identitätsanbieters](#)
- [Beheben Sie Probleme beim Hinzufügen vertrauenswürdiger Hostschlüssel für Ihren SFTP Connector](#)
- [Probleme beim Hochladen von Dateien beheben](#)
- [Fehler beheben ResourceNotFound](#)
- [Beheben Sie Probleme mit dem SFTP Connector](#)
- [Beheben von Problemen mit AS2](#)

Problembehandlung für vom Service verwaltete Benutzer

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden Probleme beschrieben.

Themen

- [Problembehandlung für vom Amazon EFS Service verwaltete Benutzer](#)
- [Die Problembehandlung für den öffentlichen Schlüsseltext dauert zu lange](#)
- [Bei der Fehlerbehebung konnte der öffentliche Schlüssel nicht hinzugefügt werden SSH](#)

Problembehandlung für vom Amazon EFS Service verwaltete Benutzer

Beschreibung

Sie führen den `sftp` Befehl aus und die Eingabeaufforderung wird nicht angezeigt. Stattdessen wird die folgende Meldung angezeigt:

```
Couldn't canonicalize: Permission denied
Need cwd
```

Ursache

Die Rolle Ihres AWS Identity and Access Management (IAM) -Benutzers ist nicht berechtigt, auf Amazon Elastic File System (AmazonEFS) zuzugreifen.

Lösung

Erhöhen Sie die Richtlinienberechtigungen für die Rolle Ihres Benutzers. Sie können eine AWS verwaltete Richtlinie hinzufügen, `AmazonElasticFileSystemClientFullAccess` z.

Die Problembehandlung für den öffentlichen Schlüsseltext dauert zu lange

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, einen vom Dienst verwalteten Benutzer zu erstellen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Failed to create user (1 validation error detected:
'sshPublicKeyBody' failed to satisfy constraint: Member must have length less than or
equal to 2048)
```

Ursache

Möglicherweise geben Sie einen PGP Schlüssel für den öffentlichen Schlüssel ein, und Schlüssel für vom Dienst verwaltete PGP Benutzer werden AWS Transfer Family nicht unterstützt.

Lösung

Wenn der PGP Schlüssel RSA basiert, können Sie ihn in ein PEM Format konvertieren. Zum Beispiel stellt Ubuntu hier ein Konvertierungstool zur Verfügung: <https://manpages.ubuntu.com/manpages/xenial/man1/openpgp2ssh.1.html>

Bei der Fehlerbehebung konnte der öffentliche Schlüssel nicht hinzugefügt werden SSH

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, einen öffentlichen Schlüssel für einen vom Dienst verwalteten Benutzer hinzuzufügen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Failed to add SSH public key (Unsupported or invalid SSH public key format)
```

Ursache

Möglicherweise versuchen Sie, einen öffentlichen Schlüssel im SSH2 -Format zu importieren, und dieser unterstützt AWS Transfer Family keine öffentlichen Schlüssel im SSH2 -Format für vom Dienst verwaltete Benutzer.

Lösung

Sie müssen den Schlüssel in das Open-Format konvertieren. SSH Dieser Vorgang wird unter beschrieben [Konvertiert einen SSH2 öffentlichen Schlüssel in ein PEM Format](#).

Probleme mit Amazon API Gateway beheben

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden API Gateway-Probleme beschrieben.

Themen

- [Zu viele Authentifizierungsfehler](#)
- [Verbindung geschlossen](#)

Zu viele Authentifizierungsfehler

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, mithilfe des Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) eine Verbindung zu Ihrem Server herzustellen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Received disconnect from 3.15.127.197 port 22:2: Too many authentication failures
Authentication failed.
Couldn't read packet: Connection reset by peer
```

Ursache

Möglicherweise haben Sie ein falsches Passwort für Ihren Benutzer eingegeben. Versuchen Sie erneut, das richtige Passwort einzugeben.

Wenn das Passwort korrekt ist, kann das Problem durch eine ungültige Rolle Amazon Resource Name (ARN) verursacht werden. Um zu überprüfen, ob dies das Problem ist, testen Sie den Identitätsanbieter für Ihren Server. Wenn Sie eine Antwort ähnlich der folgenden sehen, ARN ist die Rolle nur ein Platzhalter, was durch den Rollen-ID-Wert aller Nullen angezeigt wird:

```
{
  "Response": "{\"Role\": \"arn:aws:iam::000000000000:role/MyUserS3AccessRole\",
  \"HomeDirectory\": \"\"}",
  "StatusCode": 200,
  "Message": "",
  "Url": "https://api-gateway-ID.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/prod/
servers/transfer-server-ID/users/myuser/config"
}
```

Lösung

Ersetzen Sie die Platzhalterrolle ARN durch eine tatsächliche Rolle, die berechtigt ist, auf den Server zuzugreifen.

So aktualisieren Sie die Rolle

1. Öffnen Sie die AWS CloudFormation Konsole unter <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Stack aus.
3. Wählen Sie in der Liste „Stacks“ Ihren Stack und dann den Tab „Parameter“ aus.
4. Wählen Sie Aktualisieren. Wählen Sie auf der Seite Stack aktualisieren die Option Aktuelle Vorlage verwenden und dann Weiter aus.
5. UserRoleArn Ersetzen Sie es durch eine RolleARN, die über ausreichende Berechtigungen für den Zugriff auf Ihren Transfer Family Family-Server verfügt.

 Note

Um die erforderlichen Berechtigungen zu gewähren, können Sie die `AmazonAPIGatewayAdministrator` und die `AmazonS3FullAccess` verwalteten Richtlinien zu Ihrer Rolle hinzufügen.

- Wählen Sie Weiter und dann erneut Weiter aus. Zum Testbericht **stack** Wählen Sie auf der Seite Ich bestätige, dass AWS CloudFormation möglicherweise IAM Ressourcen erstellt werden, und wählen Sie dann Stack aktualisieren aus.

Verbindung geschlossen

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, mithilfe des Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) eine Verbindung zu Ihrem Server herzustellen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Connection closed
```

Ursache

Eine mögliche Ursache für dieses Problem ist, dass Ihre CloudWatch Amazon-Logging-Rolle kein Vertrauensverhältnis zu Transfer Family hat.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass die Protokollierungsrolle für den Server eine Vertrauensbeziehung mit Transfer Family hat. Weitere Informationen finden Sie unter [So stellen Sie eine Vertrauensbeziehung her](#).

Richtlinien zur Fehlerbehebung für verschlüsselte Amazon S3 S3-Buckets

Beschreibung

Sie haben einen verschlüsselten Amazon S3 S3-Bucket, den Sie als Speicher für Ihren Transfer Family Family-Server verwenden. Wenn Sie versuchen, eine Datei auf den Server hochzuladen, erhalten Sie die Fehlermeldung `Couldn't close file: Permission denied`.

Und wenn Sie sich die Serverprotokolle ansehen, werden Ihnen die folgenden Fehler angezeigt:

```
ERROR Message="Access denied" Operation=CLOSE Path=/bucket/user/test.txt BytesIn=13  
ERROR Message="Access denied"
```

Ursache

Die Richtlinie für Ihren IAM Benutzer hat keine Berechtigung, auf den verschlüsselten Bucket zuzugreifen.

Lösung

Sie müssen in Ihrer Richtlinie zusätzliche Berechtigungen angeben, um die erforderlichen AWS Key Management Service (AWS KMS) Berechtigungen zu gewähren. Details hierzu finden Sie unter [Datenverschlüsselung in Amazon S3](#).

Beheben Sie Authentifizierungsprobleme

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden Authentifizierungsprobleme beschrieben.

Themen

- [Authentifizierungsfehler—SSH/SFTP](#)
- [Problem mit nicht übereinstimmenden verwalteten AD-Bereichen](#)
- [Verschiedene Probleme bei der Authentifizierung](#)

Authentifizierungsfehler—SSH/SFTP

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, mithilfe des Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol (SFTP) eine Verbindung zu Ihrem Server herzustellen, erhalten Sie eine Meldung, die der folgenden ähnelt:

```
Received disconnect from 3.130.115.105 port 22:2: Too many authentication failures  
Authentication failed.
```

 Note

Wenn Sie ein API Gateway verwenden und dieser Fehler angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter [Zu viele Authentifizierungsfehler](#).

Ursache

Sie haben kein RSA key pair für Ihren Benutzer hinzugefügt, daher müssen Sie sich stattdessen mit einem Passwort authentifizieren.

Lösung

Wenn Sie den `sftp` Befehl ausführen, geben Sie die `-o PubkeyAuthentication=no` Option an. Diese Option zwingt das System, Ihr Passwort anzufordern. Beispielsweise:

```
sftp -o PubkeyAuthentication=no sftp-user@server-id.server.transfer.region-id.amazonaws.com
```

Problem mit nicht übereinstimmenden verwalteten AD-Bereichen

Beschreibung

Der Bereich eines Benutzers und sein Gruppenbereich müssen übereinstimmen. Sie müssen sich beide im Standardbereich oder beide im vertrauenswürdigen Bereich befinden.

Ursache

Wenn ein Benutzer und seine Gruppe nicht übereinstimmen, kann der Benutzer nicht von Transfer Family authentifiziert werden. Wenn Sie den Identitätsanbieter für den Benutzer testen, erhalten Sie die Fehlermeldung Kein zugeordneter Zugriff für Benutzergruppen gefunden.

Lösung

Verweisen Sie auf eine Gruppe im Bereich des Benutzers, die dem Gruppenbereich entspricht (entweder Standard oder vertrauenswürdig).

Verschiedene Probleme bei der Authentifizierung

Beschreibung

Sie erhalten einen Authentifizierungsfehler und keine der anderen Problembehebungsmaßnahmen funktioniert

Ursache

Möglicherweise haben Sie ein Ziel für ein logisches Verzeichnis angegeben, das einen führenden oder abschließenden Schrägstrich (/) enthält.

Lösung

Aktualisieren Sie Ihr logisches Verzeichnisziel, um sicherzustellen, dass es mit einem Schrägstrich beginnt und keinen abschließenden Schrägstrich enthält. Das ist zum Beispiel akzeptabel, `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images` ist es aber auch nicht `DOC-EXAMPLE-BUCKET/images`. `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/images/`

Beheben Sie Probleme mit verwalteten Workflows

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden Workflow-Probleme beschrieben.

Themen

- [Workflow-bezogene Fehler mithilfe von Amazon beheben CloudWatch](#)
- [Beheben Sie Fehler beim Kopieren von Workflows](#)

Workflow-bezogene Fehler mithilfe von Amazon beheben CloudWatch

Beschreibung

Wenn Sie Probleme mit Ihren Workflows haben, können Sie Amazon verwenden, CloudWatch um die Ursache zu untersuchen.

Ursache

Es kann mehrere Ursachen geben. Verwenden Sie Amazon CloudWatch Logs, um Nachforschungen anzustellen.

Lösung

Transfer Family gibt den Workflow-Ausführungsstatus in CloudWatch Logs aus. Die folgenden Arten von Workflow-Fehlern können in CloudWatch Protokollen auftreten:

- `"type": "StepErrored"`

- "type": "ExecutionErrored"
- "type": "ExecutionThrottled"
- "Service failure on starting workflow"

Sie können die Ausführungsprotokolle Ihres Workflows mithilfe einer anderen Filter- und Mustersyntax filtern. Sie können beispielsweise einen Protokollfilter in Ihren CloudWatch Protokollen erstellen, um Workflow-Ausführungsprotokolle zu erfassen, die die ExecutionErroredNachricht enthalten. Einzelheiten finden Sie unter [Echtzeitverarbeitung von Protokolldaten mit Abonnements](#) und [Filter- und Mustersyntax](#) im Amazon CloudWatch Logs-Benutzerhandbuch.

StepErrored

```
2021-10-29T12:57:26.272-05:00
    {"type":"StepErrored","details":
{"errorType":"BAD_REQUEST","errorMessage":"Cannot
tag Efs file","stepType":"TAG","stepName":"successful_tag_step"},
"workflowId":"w-
abcdef01234567890","executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567",
"transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0","username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}}
```

StepErroredZeigt an, dass ein Schritt innerhalb des Workflows einen Fehler generiert hat. In einem einzigen Workflow können Sie mehrere Schritte konfigurieren. Dieser Fehler teilt Ihnen mit, in welchem Schritt der Fehler aufgetreten ist, und gibt eine Fehlermeldung aus. In diesem speziellen Beispiel wurde der Schritt so konfiguriert, dass er eine Datei taggt. Das Taggen einer Datei in einem EFS Amazon-Dateisystem wird jedoch nicht unterstützt, sodass der Schritt einen Fehler generierte.

ExecutionErrored

```
2021-10-29T12:57:26.618-05:00
    {"type":"ExecutionErrored","details":{},"workflowId":"w-w-
abcdef01234567890",
"executionId":"1234abcd-56ef-78gh-90ij-1234klmno567","transferDetails":
{"serverId":"s-1234567890abcdef0",
"username":"lhr","sessionId":"1234567890abcdef0"}}
```

Wenn ein Workflow keinen Schritt ausführen kann, generiert er eine ExecutionErrored Meldung. Wenn Sie beispielsweise einen einzelnen Schritt in einem bestimmten Workflow konfiguriert haben und der Schritt nicht ausgeführt werden kann, schlägt der gesamte Workflow fehl.

Die Ausführung wurde gedrosselt

Die Ausführung wird gedrosselt, wenn ein Workflow mit einer Geschwindigkeit ausgelöst wird, die schneller ist, als das System unterstützen kann. Diese Protokollmeldung weist darauf hin, dass Sie die Ausführungsrate für Workflows verlangsamen müssen. [Wenn Sie nicht in der Lage sind, Ihre Workflow-Ausführungsrate zu reduzieren, wenden Sie sich AWS -Support an Kontakt. AWS](#)

Dienstfehler beim Starten des Workflows

Jedes Mal, wenn Sie einen Workflow von einem Server entfernen und ihn durch einen neuen ersetzen oder die Serverkonfiguration aktualisieren (was sich auf die Ausführungsrolle eines Workflows auswirkt), müssen Sie ungefähr 10 Minuten warten, bevor Sie den neuen Workflow ausführen. Der Transfer Family Family-Server speichert die Workflow-Details im Cache, und es dauert 10 Minuten, bis der Server seinen Cache aktualisiert hat.

Darüber hinaus müssen Sie sich von allen aktiven SFTP Sitzungen abmelden und sich nach Ablauf der Wartezeit von 10 Minuten wieder anmelden, um die Änderungen zu sehen.

Beheben Sie Fehler beim Kopieren von Workflows

Beschreibung

Wenn Sie einen Workflow ausführen, der einen Schritt zum Kopieren der hochgeladenen Datei enthält, kann der folgende Fehler auftreten:

```
{
  "type": "StepErrored", "details": {
    "errorType": "BAD_REQUEST", "errorMessage": "Bad Request (Service: Amazon S3;
Status Code: 400; Error Code: 400 Bad Request;
Request ID: request-ID; S3 Extended Request ID: request-ID Proxy: null)",
    "stepType": "COPY", "stepName": "copy-step-name" },
    "workflowId": "workflow-ID",
    "executionId": "execution-ID",
    "transferDetails": {
      "serverId": "server-ID",
      "username": "user-name",
      "sessionId": "session-ID"
    }
  }
}
```

Ursache

Die Quelldatei befindet sich in einem Amazon S3 S3-Bucket, der sich in einem anderen AWS-Region als dem Ziel-Bucket befindet.

Lösung

Wenn Sie einen Workflow ausführen, der einen Kopierschritt beinhaltet, stellen Sie sicher, dass sich der Quell- und der Ziel-Bucket in demselben AWS-Region befinden.

Beheben Sie Probleme mit der Workflow-Entschlüsselung

Beschreibung

Ihr Entschlüsselungsworkflow schlägt fehl und die Protokollnachricht sieht wie folgt aus:

```
{
  "type": "StepErrored",
  "details": {
    "errorType": "BAD_REQUEST",
    "errorMessage": "File encryption algorithm not supported with FIPS mode
enabled.",
    "stepType": "DECRYPT",
    "stepName": "step-name"
  },
  "workflowId": "workflow-ID",
  "executionId": "execution-ID",
  "transferDetails": {
    "serverId": "server-ID",
    "username": "user-name",
    "sessionId": "session-ID"
  }
}
```

Ursache

Auf Ihrem Transfer Family Family-Server ist der FIPS Modus aktiviert und es gibt einen zugehörigen Workflow-Schritt „Entschlüsseln“. Wenn Sie die Dateien vor dem Hochladen auf Ihren Transfer Family Family-Server verschlüsseln, generiert der Verschlüsselungscient möglicherweise verschlüsselte Dateien, die nicht FIPS zugelassene symmetrische Verschlüsselungsalgorithmen verwenden. In einem solchen Szenario ist der Workflow nicht in der Lage, Dateien zu entschlüsseln. Im folgenden Beispiel verwendet GnuPG Version 2.4.0 OCB (einen FIPS blockfreien Verschlüsselungsmodus), um Dateien zu verschlüsseln: Dadurch schlägt der Workflow fehl.

Lösung

Sie müssen den GPG Schlüssel, mit dem Sie Ihre Dateien verschlüsselt haben, bearbeiten und sie dann erneut verschlüsseln. Das folgende Verfahren beschreibt die Schritte, die Sie ausführen müssen.

Um Ihre PGP Schlüssel zu bearbeiten

1. Identifizieren Sie den Schlüssel, den Sie bearbeiten müssen, indem Sie Folgendes ausführen
`gpg --list-keys`

Dies gibt eine Liste von Schlüsseln zurück. Jeder Schlüssel hat Details, die den folgenden ähneln:

```
pub   ed25519 2022-07-07 [SC]
       wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
uid           [ultimate] Mary Major <marymajor@example.com>
sub   cv25519 2022-07-07 [E]
```

2. Identifizieren Sie den Schlüssel, den Sie bearbeiten möchten. In dem im vorherigen Schritt gezeigten Beispiel lautet die ID `wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`.
3. Führen Sie `gpg --edit-key wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY`.

Das System antwortet mit Details über das GnuPG-Programm und den angegebenen Schlüssel.

4. Geben Sie an der `gpg>` Eingabeaufforderung ein. `showpref` Die folgenden Details werden zurückgegeben:

```
[ultimate] (1). Mary Major <marymajor@example.com>
  Cipher: AES256, AES192, AES, 3DES
  AEAD: OCB
  Digest: SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1
  Compression: ZLIB, BZIP2, ZIP, Uncompressed
  Features: MDC, AEAD, Keyserver no-modify
```

Beachten Sie, dass die bevorzugten Algorithmen, die auf dem Schlüssel gespeichert sind, aufgeführt sind.

5. Wir möchten den Schlüssel bearbeiten, um alle Algorithmen außer... beizubehalten OCB. Führen Sie den `setpref` Befehl aus und geben Sie alle Algorithmen an, die beibehalten werden sollen:

```
gpg> setpref AES256, AES192, AES, 3DES, SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1, ZLIB,
BZIP2, ZIP, Uncompressed
```

Dadurch werden die folgenden Details zurückgegeben:

```
Set preference list to:
  Cipher: AES256, AES192, AES, 3DES
  AEAD:
  Digest: SHA512, SHA384, SHA256, SHA224, SHA1
  Compression: ZLIB, BZIP2, ZIP, Uncompressed
  Features: MDC, Keyserver no-modify
Really update the preferences? (y/N)
```

6. Geben Sie ein, y um zu aktualisieren, und geben Sie dann Ihr Passwort ein, wenn Sie aufgefordert werden, die Änderung zu bestätigen.
7. Speichern Sie die Änderungen.

```
gpg> save
```

Bevor Sie Ihren Entschlüsselungsworkflow erneut ausführen, müssen Sie Ihre Dateien mit dem bearbeiteten Schlüssel erneut verschlüsseln.

Probleme mit Amazon EFS beheben

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden EFS Amazon-Probleme beschrieben.

Themen

- [Fehlerbehebung bei fehlendem POSIX Profil](#)
- [Problembehandlung bei logischen Verzeichnissen mit Amazon EFS](#)

Fehlerbehebung bei fehlendem POSIX Profil

Beschreibung

Wenn Sie EFS Amazon-Speicher für Ihren Server verwenden und einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden, müssen Sie für Ihre AWS Lambda Funktion ein POSIX Profil angeben.

Ursache

Eine mögliche Ursache ist, dass die Vorlagen, die wir für die Erstellung einer AWS Lambda unterstützten Amazon API Gateway-Methode bereitstellen, derzeit keine POSIX Informationen enthalten.

Wenn Sie POSIX Informationen angegeben haben, wird das Format, das Sie für die Bereitstellung der POSIX Informationen verwendet haben, von Transfer Family möglicherweise nicht richtig analysiert.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass Sie für Transfer Family ein JSON Element für den `PosixProfile` Parameter angeben.

Wenn Sie beispielsweise Python verwenden, könnten Sie die folgende Zeile hinzufügen, in der Sie den `PosixProfile` Parameter analysieren:

```
if PosixProfile:
    response_data["PosixProfile"] = json.loads(PosixProfile)
```

Oder Sie könnten die folgende Zeile hinzufügen, wobei die *uid-value* und ganze Zahlen *gid-value* sind, 0 oder größer, die jeweils die Benutzer-ID (UID) und die Gruppen-ID (GID) darstellen:

JavaScript

```
PosixProfile: {"Uid": uid-value, "Gid": gid-value},
```

In diesen Codebeispielen `PosixProfile` wird der Parameter als JSON Objekt und nicht als Zeichenfolge an Transfer Family gesendet.

Außerdem müssen Sie den `PosixProfile` Parameter darin AWS Secrets Manager wie folgt speichern. Ersetzen Sie *your-uid* und *your-gid* durch Ihre tatsächlichen Werte für GID und UID.

```
{"Uid": your-uid, "Gid": your-gid, "SecondaryGids": []}
```

Problembehandlung bei logischen Verzeichnissen mit Amazon EFS

Beschreibung

Wenn das Home-Verzeichnis des Benutzers nicht existiert und er einen `ls` Befehl ausführt, reagiert das System wie folgt:

```
sftp> ls
remote readdir ("/"): No such file or directory
```

Ursache

Wenn Ihr Transfer Family Family-Server Amazon verwendet EFS, muss das Home-Verzeichnis für den Benutzer mit Lese- und Schreibzugriff erstellt werden, bevor der Benutzer in seinem logischen Home-Verzeichnis arbeiten kann. Der Benutzer kann dieses Verzeichnis nicht selbst erstellen, da ihm die entsprechenden Berechtigungen für `mkdir` sein logisches Home-Verzeichnis fehlen würden.

Lösung

Ein Benutzer mit Administratorzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis muss das logische Basisverzeichnis des Benutzers erstellen.

Beheben Sie Fehler beim Testen Ihres Identitätsanbieters

Beschreibung

Wenn Sie Ihren Identitätsanbieter über die Konsole oder den `TestIdentityProvider` API Aufruf testen, ist das Response Feld leer. Beispielsweise:

```
{
  "Response": "{}",
  "StatusCode": 200,
  "Message": ""
}
```

Ursache

Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Authentifizierung aufgrund eines falschen Benutzernamens oder Passworts fehlgeschlagen ist.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen für Ihren Benutzer verwenden, und aktualisieren Sie gegebenenfalls den Benutzernamen oder das Passwort.

Beheben Sie Probleme beim Hinzufügen vertrauenswürdiger Hostschlüssel für Ihren SFTP Connector

Beschreibung

Wenn Sie einen SFTP Connector erstellen oder bearbeiten und einen vertrauenswürdigen Hostschlüssel hinzufügen, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: `Failed to edit connector details (Invalid host key format.)`

Ursache

Wenn Sie einen korrekten öffentlichen Schlüssel einfügen, liegt das Problem möglicherweise darin, dass Sie den `comment` Teil des Schlüssels eingefügt haben. AWS Transfer Family akzeptiert derzeit den Kommentarteil des Schlüssels nicht.

Lösung

Löscht den Kommentarteil des Schlüssels, wenn Sie ihn in das Textfeld einfügen. Gehen Sie beispielsweise davon aus, dass Ihr Schlüssel wie folgt aussieht:

```
ssh-rsa AAAA...== marymajor@dev-dsk-marymajor-1d-c1234567.us-east-1.amazon.com
```

Entfernen Sie den Text, der auf die `==` Zeichen folgt, und fügen Sie nur den Teil des Schlüssels ein, der `==` bis einschließlich

```
ssh-rsa AAAA...==
```

Probleme beim Hochladen von Dateien beheben

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden Probleme beim Hochladen von Dateien beschrieben.

Themen

- [Fehler beim Hochladen von Amazon S3 S3-Dateien beheben](#)
- [Beheben Sie Probleme mit unlesbaren Dateinamen](#)

Fehler beim Hochladen von Amazon S3 S3-Dateien beheben

Beschreibung

Wenn Sie versuchen, eine Datei mit Transfer Family in den Amazon S3 S3-Speicher hochzuladen, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung: AWS Transfer unterstützt keine Direktzugriffsschreibvorgänge auf S3-Objekte.

Ursache

Wenn Sie Amazon S3 für den Speicher Ihres Servers verwenden, unterstützt Transfer Family nicht mehrere Verbindungen für eine einzelne Übertragung.

Lösung

Wenn Ihr Transfer Family Family-Server Amazon S3 als Speicher verwendet, deaktivieren Sie alle Optionen für Ihre Client-Software, die die Verwendung mehrerer Verbindungen für eine einzelne Übertragung erwähnen.

Beheben Sie Probleme mit unlesbaren Dateinamen

Beschreibung

In einigen Ihrer hochgeladenen Dateien werden beschädigte Dateinamen angezeigt. Benutzer stoßen manchmal auf Probleme mit FTP und SFTP Übertragungen, bei denen bestimmte Zeichen in Dateinamen unleserlich dargestellt werden, z. B. Umlaute, Buchstaben mit Akzenten oder bestimmte Schriften wie Chinesisch oder Arabisch.

Ursache

Die SFTP Protokolle FTP und ermöglichen zwar, dass die Zeichenkodierung von Dateinamen von Kunden ausgehandelt wird, Amazon S3 und Amazon jedoch EFS nicht. Stattdessen benötigen sie eine Kodierung von UTF -8 Zeichen. Das hat zur Folge, dass bestimmte Zeichen nicht korrekt wiedergegeben werden.

Lösung

Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie Ihre Client-Anwendung auf die Zeichenkodierung von Dateinamen und stellen Sie sicher, dass sie auf UTF -8 gesetzt ist.

Fehler beheben **ResourceNotFound**

Beschreibung

Sie erhalten eine Fehlermeldung, dass die Ressource nicht gefunden werden kann. Wenn Sie beispielsweise ausführen `UpdateServer`, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the UpdateServer operation:  
Unknown server
```

Ursache

Es gibt mehrere Gründe für den Empfang einer `ResourceNotFoundException`-Nachricht. In den meisten Fällen ist die Ressource, die Sie in Ihrem API Befehl angegeben haben, nicht vorhanden. Wenn Sie eine vorhandene Ressource angegeben haben, liegt die wahrscheinlichste Ursache darin, dass sich Ihre Standardregion von der Region für Ihre Ressource unterscheidet. Wenn Ihre Standardregion beispielsweise `us-east-1` ist und sich Ihr Transfer Family Family-Server in `us-east-2` befindet, erhalten Sie eine Unbekannte Ressourcenausnahme.

[Einzelheiten zum Festlegen einer Standardregion finden Sie unter Schnellkonfiguration mit `aws configure`](#)

Lösung

Fügen Sie Ihrem API Befehl einen Regionsparameter hinzu, um explizit anzugeben, wo sich eine bestimmte Ressource befindet.

```
aws transfer -describe-server --server-id server-id --region us-east-2
```

Beheben Sie Probleme mit dem SFTP Connector

In diesem Abschnitt werden mögliche Lösungen für die folgenden SFTP Konnektorprobleme beschrieben.

Themen

- [Die Schlüsselerhandlung schlägt fehl](#)
- [Verschiedene Probleme mit dem SFTP Connector](#)

Die Schlüsselerhandlung schlägt fehl

Beschreibung

Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn die Schlüsselaustauschverhandlung fehlschlägt.

Beispielsweise:

```
Key exchange negotiation failed due to incompatible host key algorithms.  
Client offered: [ecdsa-sha2-nistp256, ecdsa-sha2-nistp384,  
ecdsa-sha2-nistp521, rsa-sha2-512, rsa-sha2-256] Server offered: [ssh-rsa]
```

Ursache

Dieser Fehler ist darauf zurückzuführen, dass es keine Überschneidung zwischen den vom Server unterstützten Host-Schlüsselalgorithmen und den vom Connector unterstützten Algorithmen gibt.

Lösung

Stellen Sie sicher, dass der Remoteserver mindestens einen der in der Fehlermeldung aufgeführten Client-Host-Schlüsselalgorithmen unterstützt. Eine Liste der unterstützten Algorithmen finden Sie unter [SFTPKonnektoralgorithmen](#).

Verschiedene Probleme mit dem SFTP Connector

Beschreibung

Sie erhalten nach der Ausführung eine Fehlermeldung `StartFileTransfer`, kennen aber die Ursache des Problems nicht, und nach dem API Aufruf wird nur die Connector-ID zurückgegeben.

Ursache

Dieser Fehler kann mehrere Ursachen haben. Zur Fehlerbehebung empfehlen wir Ihnen, Ihren Connector zu testen und Ihre CloudWatch Logs zu durchsuchen.

Lösung

- Testen Sie Ihren Connector: Siehe [Testen Sie einen SFTP Stecker](#). Wenn der Test fehlschlägt, gibt das System eine Fehlermeldung aus, die auf dem Grund basiert, warum der Test fehlgeschlagen ist. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie Ihren Connector entweder von der Konsole aus oder mit dem testen [TestConnection](#) API-Befehl.

- CloudWatch Protokolle für Ihren Connector anzeigen: Siehe [Beispiel für Protokolleinträge für Konnektoren SFTP](#). Dieses Thema enthält Beispiele für SFTP Connector-Protokolleinträge und die Benennungskonvention, die Ihnen bei der Suche nach den entsprechenden Protokollen helfen soll.

Beheben von Problemen mit AS2

Fehlermeldungen und Tipps zur Fehlerbehebung für Server, die Applicability Statement 2 (AS2) aktiviert haben, werden hier beschrieben: [AS2-Fehlercodes](#)

APIReferenz

In den folgenden Abschnitten werden die AWS Transfer Family API Serviceanfragen, Datentypen, Parameter und Fehler dokumentiert.

Themen

- [Willkommen auf der AWS Transfer Family API](#)
- [Aktionen](#)
- [Datentypen](#)
- [API-Anfragen stellen](#)
- [Geläufige Parameter](#)
- [Häufige Fehler](#)

Willkommen auf der AWS Transfer Family API

AWS Transfer Family ist ein sicherer Übertragungsservice, mit dem Sie Dateien über die folgenden Protokolle in den und aus dem Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) -Speicher übertragen können:

- Secure Shell (SSH) Dateiübertragungsprotokoll (SFTP)
- Sicheres Dateiübertragungsprotokoll (FTPS)
- Dateiübertragungsprotokoll (FTP)
- Erklärung zur Anwendbarkeit (2) AS2

Dateiübertragungsprotokolle werden in Datenaustausch-Workflows in verschiedenen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Werbung und Einzelhandel verwendet. AWS Transfer Family vereinfacht die Migration von Dateiübertragungsworkflows zu AWS.

Um den AWS Transfer Family Dienst zu nutzen, instanziiieren Sie einen Server in der AWS Region Ihrer Wahl. Sie können den Server erstellen, verfügbare Server auflisten und Server aktualisieren und löschen. Der Server ist die Entität, von der Dateioperationen angefordert AWS Transfer Family werden. Server verfügen über eine Reihe wichtiger Eigenschaften. Der Server ist eine benannte Instance, die mit einer vom System zugewiesenen `ServerId` identifiziert wird. Sie können einem

Server optional einen Host-Namen (auch benutzerdefiniert) zuweisen. Der Service berechnet alle instanziierten Server (auch solche OFFLINE) und die übertragene Datenmenge.

Benutzer müssen dem Server bekannt sein, der Dateioperationen anfordert. Ein über den Benutzernamen identifizierter Benutzer wird dem Server zugewiesen. Benutzernamen werden zur Authentifizierung von Anfragen verwendet. Ein Server kann nur eine Authentifizierungsmethode haben: `AWS_DIRECTORY_SERVICE`, `SERVICE_MANAGED`, `AWS_LAMBDA`, oder `API_GATEWAY`.

Sie können jeden der folgenden Identitätsanbieterarten verwenden, um Benutzer zu authentifizieren:

- Wenn `SERVICE_MANAGED` ein SSH öffentlicher Schlüssel wird mit den Eigenschaften des Benutzers auf einem Server gespeichert. Ein Benutzer kann einen oder mehrere SSH öffentliche Schlüssel für die `SERVICE_MANAGED` Authentifizierungsmethode gespeichert haben. Wenn ein Client eine Dateioperation für eine `SERVICE_MANAGED` Methode anfordert, gibt der Client den Benutzernamen und den SSH privaten Schlüssel an, der authentifiziert wird, und der Zugriff wird gewährt.
- Sie können die Benutzerauthentifizierung und den Zugriff mit Ihren Microsoft Active Directory-Gruppen verwalten, indem Sie die `AWS_DIRECTORY_SERVICE` Authentifizierungsmethode auswählen.
- Sie können eine Verbindung zu einem benutzerdefinierten Identitätsanbieter herstellen, indem Sie AWS Lambda Wählen Sie die `AWS_LAMBDA` Authentifizierungsmethode.
- Sie können Benutzeranforderungen auch mit einer benutzerdefinierten Authentifizierungsmethode authentifizieren, die Benutzerauthentifizierung und Zugriff bereitstellt. Bei dieser Methode verwendet Amazon API Gateway Ihren API Aufruf von Ihrem Identitätsanbieter, um Benutzeranfragen zu validieren. Diese Methode wird `API_GATEWAY` in API Aufrufen und in der Konsole als Benutzerdefiniert bezeichnet. Sie können mit dieser benutzerdefinierten Methode Benutzer anhand eines Verzeichnis-Services, eines Datenbankname/Passwort-Paars oder eines anderen Mechanismus authentifizieren.

Benutzern wird eine Richtlinie mit einer Vertrauensbeziehung zwischen ihnen und einem Amazon S3 S3-Bucket zugewiesen. Sie können möglicherweise auf den ganzen Bucket oder auf Teile davon zugreifen. Damit ein Server im Namen eines Benutzers handeln kann, muss der Server die Vertrauensbeziehung vom Benutzer erben. Es wird eine Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) erstellt, die die Vertrauensstellung enthält, und dieser Rolle wird eine `AssumeRole` Aktion zugewiesen. Der Server kann dann Dateioperationen ausführen, als wäre er der Benutzer.

Bei Benutzern, für die eine home Verzeichniseigenschaft festgelegt ist, dient dieses Verzeichnis (oder dieser Ordner) als Ziel und Quelle von Dateioperationen. Wenn kein home-Verzeichnis festgelegt ist, wird das root-Verzeichnis des Buckets zum Startverzeichnis.

Server, Benutzer und Rollen werden alle anhand ihres Amazon-Ressourcennamens (ARN) identifiziert. Sie können Entitäten mit einem Tags zuweisen, bei denen es sich um Schlüssel-Wert-Paare handelt. ARN Tags sind Metadaten, die verwendet werden können, um diese Entitäten zu gruppieren oder nach ihnen zu suchen. Tags sind beispielsweise für die Buchhaltung nützlich.

Die folgenden Konventionen werden bei AWS Transfer Family ID-Formaten eingehalten:

- ServerId-Werte haben das Format `s-01234567890abcdef`.
- SshPublicKeyId-Werte haben das Format `key-01234567890abcdef`.

Die Formate von Amazon Resource Name (ARN) haben die folgende Form:

- Verwenden ARNs Sie für Server das Formular `arn:aws:transfer:region:account-id:server/server-id`.

Ein Beispiel für einen Server ARN ist `arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:server/s-01234567890abcdef`.

- Verwenden ARNs Sie für Benutzer das Formular `arn:aws:transfer:region:account-id:user/server-id/username`.

Ein Beispiel ist `arn:aws:transfer:us-east-1:123456789012:user/s-01234567890abcdef/user1`.

DNSFolgende Einträge (Endpunkte) werden verwendet:

- APIEndpunkte haben die Form. `transfer.region.amazonaws.com`
- Server-Endpunkte haben das Format `server.transfer.region.amazonaws.com`.

Eine Liste der Transfer Family Family-Endpunkte nach AWS Regionen finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der. Allgemeine AWS-Referenz

Diese API Schnittstellenreferenz für AWS Transfer Family enthält Dokumentation für eine Programmierschnittstelle, die Sie zur Verwaltung verwenden können. AWS Transfer Family Die Referenzstruktur:

- Eine alphabetische Liste der API Aktionen finden Sie unter [Actions](#).
- Eine alphabetische Liste der Datentypen finden Sie unter [Data Types](#).
- Eine Liste der häufigen Abfrageparameter finden Sie unter [Häufige Parameter](#).
- Beschreibungen der Fehlercodes finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

 Tip

Anstatt tatsächlich einen Befehl auszuführen, können Sie den `--generate-cli-skeleton` Parameter bei jedem API Aufruf verwenden, um eine Parametervorlage zu generieren und anzuzeigen. Anschließend können Sie die generierte Vorlage anpassen und als Eingabe für einen späteren Befehl verwenden. Einzelheiten finden Sie unter [Generieren und Verwenden einer Parameter-Skelettdatei](#).

Aktionen

Folgende Aktionen werden unterstützt:

- [CreateAccess](#)
- [CreateAgreement](#)
- [CreateConnector](#)
- [CreateProfile](#)
- [CreateServer](#)
- [CreateUser](#)
- [CreateWorkflow](#)
- [DeleteAccess](#)
- [DeleteAgreement](#)
- [DeleteCertificate](#)
- [DeleteConnector](#)
- [DeleteHostKey](#)
- [DeleteProfile](#)
- [DeleteServer](#)
- [DeleteSshPublicKey](#)

- [DeleteUser](#)
- [DeleteWorkflow](#)
- [DescribeAccess](#)
- [DescribeAgreement](#)
- [DescribeCertificate](#)
- [DescribeConnector](#)
- [DescribeExecution](#)
- [DescribeHostKey](#)
- [DescribeProfile](#)
- [DescribeSecurityPolicy](#)
- [DescribeServer](#)
- [DescribeUser](#)
- [DescribeWorkflow](#)
- [ImportCertificate](#)
- [ImportHostKey](#)
- [ImportSshPublicKey](#)
- [ListAccesses](#)
- [ListAgreements](#)
- [ListCertificates](#)
- [ListConnectors](#)
- [ListExecutions](#)
- [ListHostKeys](#)
- [ListProfiles](#)
- [ListSecurityPolicies](#)
- [ListServers](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [ListUsers](#)
- [ListWorkflows](#)
- [SendWorkflowStepState](#)
- [StartFileTransfer](#)

- [StartServer](#)
- [StopServer](#)
- [TagResource](#)
- [TestConnection](#)
- [TestIdentityProvider](#)
- [UntagResource](#)
- [UpdateAccess](#)
- [UpdateAgreement](#)
- [UpdateCertificate](#)
- [UpdateConnector](#)
- [UpdateHostKey](#)
- [UpdateProfile](#)
- [UpdateServer](#)
- [UpdateUser](#)

CreateAccess

Wird von Administratoren verwendet, um auszuwählen, welche Gruppen im Verzeichnis Zugriff auf das Hoch- und Herunterladen von Dateien über die aktivierten Protokolle haben sollen AWS Transfer Family. Ein Microsoft Active Directory kann beispielsweise 50.000 Benutzer enthalten, aber nur ein kleiner Teil benötigt möglicherweise die Fähigkeit, Dateien auf den Server zu übertragen. Ein Administrator kann CreateAccess damit den Zugriff auf die richtige Gruppe von Benutzern beschränken, die diese Fähigkeit benötigen.

Anforderungssyntax

```
{
  "ExternalId": "string",
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName, ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl YourGroupName durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: =, . @: /-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

Erforderlich: Ja

HomeDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist /bucket_name/home/mydirectory.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (|/.*)

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryMappings](#)

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paar.

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um Ihren Benutzer auf das angegebene Home-Verzeichnis (" chroot „) zu sperren. Dazu können Sie Entry auf / und auf den HomeDirectory Parameterwert setzenTarget.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paarchroot.

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Artikeln.

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryType](#)

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

 Note

`HomeDirectoryType` ist dies der LOGICAL Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. `HomeDirectoryMappings` ist dies hingegen der Fall, `HomeDirectoryType` geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad an `HomeDirectory`. `PATH` Sie können nicht beides `HomeDirectory` und `HomeDirectoryMappings` in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PATH` | `LOGICAL`

Erforderlich: Nein

Policy

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

 Note

Diese Richtlinie gilt nur, wenn die Domain von Amazon S3 `ServerId` ist. Amazon verwendet EFS keine Sitzungsrichtlinien.

AWS Transfer Family Speichert für Sitzungsrichtlinien die Richtlinie als JSON Blob und nicht als Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Richtlinie. Sie speichern die Richtlinie als JSON Blob und übergeben sie im `Policy` Argument.

Ein Beispiel für eine Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#).

Weitere Informationen finden Sie [AssumeRole](#) in der AWS Security Token Service APIReferenz.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

PosixProfile

Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Ja

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Dies ist der spezifische Server, dem Sie Ihren Benutzer hinzugefügt haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "ExternalId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ExternalId

Die externe Kennung der Gruppe, deren Benutzer über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen haben AWS Transfer Family.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

ServerId

Die Kennung des Servers, mit dem der Benutzer verbunden ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, weil der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK für Ruby V3](#)

CreateAgreement

Erstellt eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung ist eine bilaterale Handelspartnervereinbarung oder Partnerschaft zwischen einem AWS Transfer Family Server und einem AS2 Prozess. Die Vereinbarung definiert die Datei- und Nachrichtenübertragungsbeziehung zwischen dem Server und dem AS2 Prozess. Zum Definieren einer Vereinbarung kombiniert Transfer Family einen Server, ein lokales Profil, ein Partnerprofil, ein Zertifikat und andere Attribute.

Der Partner wird mit dem `identifiziertPartnerProfileId`, und der AS2 Prozess wird mit dem `identifiziertLocalProfileId`.

Anforderungssyntax

```
{
  "AccessRole": "string",
  "BaseDirectory": "string",
  "Description": "string",
  "LocalProfileId": "string",
  "PartnerProfileId": "string",
  "ServerId": "string",
  "Status": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AccessRole](#)

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Konnektoren

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält. Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Ja

[BaseDirectory](#)

Das Zielverzeichnis (Ordner) für Dateien, die mithilfe des AS2 Protokolls übertragen wurden.

Ein Beispiel für `BaseDirectory` ist `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (| / . *)

Erforderlich: Ja

Description

Ein Name oder eine kurze Beschreibung zur Identifizierung der Vereinbarung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: [\p{Graph}]+

Erforderlich: Nein

LocalProfileId

Eine eindeutige Kennung für das AS2 lokale Profil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

PartnerProfileId

Eine eindeutige Kennung für das in der Vereinbarung verwendete Partnerprofil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Dies ist der spezifische Server, den die Vereinbarung verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Status

Der Status der Vereinbarung. Die Vereinbarung kann entweder ACTIVE oder sein INACTIVE.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Vereinbarungen verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "AgreementId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

AgreementId

Die eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Verwenden Sie diese ID zum Löschen oder Aktualisieren einer Vereinbarung sowie für alle anderen API Aufrufe, bei denen Sie die Vereinbarungs-ID angeben müssen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: a - ([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine Vereinbarung erstellt und die Vereinbarungs-ID zurückgegeben.

```
aws transfer create-agreement --server-id s-021345abcdef6789 --local-profile-id p-1234567890abcdef0 --partner-profile-id p-abcdef01234567890 --base-folder /DOC-EXAMPLE-BUCKET/AS2-files --access-role arn:aws:iam::111122223333:role/AS2-role
```

Beispielantwort

Der API Aufruf gibt die Vereinbarungs-ID für die neue Vereinbarung zurück.

```
{
  "AgreementId": "a-11112222333344444"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

CreateConnector

Erzeugt den Konnektor, der die Parameter für eine Verbindung für das AS2 SFTP OR-Protokoll erfasst. Denn der Connector ist erforderlichAS2, um Dateien an einen extern gehosteten AS2 Server zu senden. Denn der Connector ist erforderlichSFTP, wenn Dateien an einen SFTP Server gesendet oder Dateien von einem SFTP Server empfangen werden. Weitere Informationen zu Konnektoren finden [Sie unter AS2 Konnektoren konfigurieren](#) und [SFTPKonnektoren erstellen](#).

Note

Sie müssen genau ein Konfigurationsobjekt angeben: entweder für AS2 (As2Config) oder SFTP (SftpConfig).

Anforderungssyntax

```
{
  "AccessRole": "string",
  "As2Config": {
    "BasicAuthSecretId": "string",
    "Compression": "string",
    "EncryptionAlgorithm": "string",
    "LocalProfileId": "string",
    "MdnResponse": "string",
    "MdnSigningAlgorithm": "string",
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "LoggingRole": "string",
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Url": "string"
```

```
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AccessRole](#)

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Steckverbinder

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält. Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Ja

[As2Config](#)

Eine Struktur, die die Parameter für ein AS2 Connector-Objekt enthält.

Typ: [As2ConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[LoggingRole](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Connector ermöglicht, die CloudWatch Protokollierung für Amazon S3-Ereignisse zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Connector-Aktivität in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

[SftpConfig](#)

Eine Struktur, die die Parameter für ein SFTP Connector-Objekt enthält.

Typ: [SftpConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[Tags](#)

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Connectors verwendet werden. Tags sind Metadaten, die für jeden Zweck an Konnektoren angehängt werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Url

Der URL des Partners AS2 oder SFTP Endpunkts.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ConnectorId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Connector, die nach erfolgreichem API Aufruf zurückgegeben wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein AS2 Konnektor erstellt. Ersetzen Sie im Befehl die Elemente wie folgt:

- `url`: Geben Sie den URL für den AS2 Server des Handelspartners an.

- `your-IAM-role-for-bucket-access`: eine IAM Rolle, die Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket hat, den Sie zum Speichern Ihrer Dateien verwenden.
- Verwenden Sie die Rolle ARN für Ihre Protokollierung, die Ihre AWS-Konto ID enthält.
- Geben Sie einen Pfad zu einer Datei an, die die AS2 Konnektor-Konfigurationsparameter enthält. Das AS2 Connector-Konfigurationsobjekt wird in [As2 ConnectorConfig](#) beschrieben.

```
// Listing for testAs2Config.json
{
  "LocalProfileId": "your-profile-id",
  "PartnerProfileId": "partner-profile-id",
  "MdnResponse": "SYNC",
  "Compression": "ZLIB",
  "EncryptionAlgorithm": "AES256_CBC",
  "SigningAlgorithm": "SHA256",
  "MdnSigningAlgorithm": "DEFAULT",
  "MessageSubject": "Your Message Subject"
}
```

```
aws transfer create-connector --url "http://partner-as2-server-url" \
  --access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
  --logging-role arn:aws:iam:your-account-id:role/service-role/
AWSTransferLoggingAccess \
  --as2-config file://path/to/testAS2Config.json
```

Beispiel

Das folgende Beispiel erstellt einen SFTP Konnektor. Ersetzen Sie im Befehl die Elemente wie folgt:

- `sftp-server-url`: Geben Sie die URL für den SFTP Server an, mit dem Sie Dateien austauschen.
- `your-IAM-role-for-bucket-access`: eine IAM Rolle, die Zugriff auf den Amazon S3 S3-Bucket hat, den Sie zum Speichern Ihrer Dateien verwenden.
- Verwenden Sie die Rolle ARN für Ihre Protokollierung, die Ihre AWS-Konto ID enthält.
- Geben Sie einen Pfad zu einer Datei an, die die SFTP Konnektor-Konfigurationsparameter enthält. Das SFTP Connector-Konfigurationsobjekt wird unter beschrieben [SftpConnectorConfig](#).

```
// Listing for testSFTPConfig.json
{
  "UserSecretId": "arn:aws:secretsmanager:us-east-2:123456789012:secret:aws/transfer/
example-username-key",
  "TrustedHostKeys": [
    "sftp.example.com ssh-rsa AAAAbbbb...EEEE="
  ]
}
```

```
aws transfer create-connector --url "sftp://sftp-server-url" \
--access-role your-IAM-role-for-bucket-access \
--logging-role arn:aws:iam::your-account-id:role/service-role/AWSTransferLoggingAccess
\
--sftp-config file:///path/to/testSFTPConfig.json
```

Beispiel

Der API Aufruf gibt die Connector-ID für den neuen Connector zurück.

Beispielantwort

```
{
  "ConnectorId": "a-11112222333344444"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK für Ruby V3](#)

CreateProfile

Erstellt das lokale Profil oder das Partnerprofil, das für AS2 Übertragungen verwendet werden soll.

Anforderungssyntax

```
{
  "As2Id": "string",
  "CertificateIds": [ "string" ],
  "ProfileType": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

As2Id

Das As2Id ist der AS2-name, wie er im [RFC4130](#) definiert ist. Bei eingehenden Übertragungen ist dies der AS2-From Header für die vom Partner gesendeten AS2 Nachrichten. Bei ausgehenden Connectors ist dies der AS2-To Header für die AS2 Nachrichten, die mithilfe der Operation an den Partner gesendet wurden. StartFileTransfer API Diese ID darf keine Leerzeichen enthalten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}\s]*`

Erforderlich: Ja

CertificateIds

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

ProfileType

Bestimmt den Typ des zu erstellenden Profils:

- Geben Sie `LOCAL` an, ob ein lokales Profil erstellt werden soll. Ein lokales Profil steht für die Transfer Family Family-Serverorganisation oder AS2 -partei, die -aktiviert ist.
- Geben Sie `PARTNER` an, ob Sie ein Partnerprofil erstellen möchten. Ein Partnerprofil steht für eine Remote-Organisation außerhalb von Transfer Family.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `LOCAL` | `PARTNER`

Erforderlich: Ja

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zum Gruppieren und Suchen AS2 nach Profilen verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "ProfileId": "string"
```



```
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ProfileId

Die eindeutige Kennung für das AS2 Profil, die nach erfolgreichem API Aufruf zurückgegeben wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Profil erstellt und die Profil-ID zurückgegeben.

Die Zertifikate IDs werden bei der Ausführung erstellt `import-certificate`, eines für das Signaturzertifikat und eines für das Verschlüsselungszertifikat.

```
aws transfer create-profile --as2-id MYCORP --certificate-ids c-abcdefgh123456hijk  
c-987654aaaa321bbbb
```

Beispielantwort

Der API Aufruf gibt die Profil-ID für das neue Profil zurück.

```
{  
  "ProfileId": "p-11112222333344444"  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

CreateServer

Instanziert einen virtuellen Server mit automatischer Skalierung basierend auf dem ausgewählten Dateiübertragungs-Protokoll in AWS. Wenn Sie Ihren Dateiübertragungs-Protokoll-fähigen Server aktualisieren oder mit Benutzern arbeiten, verwenden Sie die vom Service generierte `ServerId`-Eigenschaft, die dem neu erstellten Server zugewiesen ist.

Anforderungssyntax

```
{
  "Certificate": "string",
  "Domain": "string",
  "EndpointDetails": {
    "AddressAllocationIds": [ "string" ],
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "SubnetIds": [ "string" ],
    "VpcEndpointId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKey": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "IdentityProviderType": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
```

```

"StructuredLogDestinations": [ "string" ],
"Tags": [
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
],
"WorkflowDetails": {
  "OnPartialUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ],
  "OnUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ]
}
}

```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

Certificate

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des AWS Certificate Manager (ACM) -Zertifikats.
Erforderlich, wenn Protocols auf FTPS eingestellt ist.

Informationen zum Anfordern eines neuen öffentlichen Zertifikats finden Sie unter [Ein öffentliches Zertifikat beantragen](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.

Informationen zum Importieren eines vorhandenen Zertifikats finden Sie unter [Zertifikate importieren ACM](#) in im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch. ACM

Informationen zum Anfordern eines privaten Zertifikats zur Verwendung FTPS über private IP-Adressen finden Sie unter [Privates Zertifikat anfordern](#) im AWS Certificate Manager Benutzerhandbuch.

Zertifikate mit den folgenden kryptografischen Algorithmen und Schlüsselgrößen werden unterstützt:

- 2048-Bit RSA (_2048) RSA
- 4096-Bit (_4096) RSA RSA
- Elliptic Prime Curve 256-Bit (EC_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384-Bit (EC_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521-Bit (EC_secp521r1)

 Note

Bei dem Zertifikat muss es sich um ein gültiges SSL/TLS X.509 Version 3-Zertifikat mit einer angegebenen IP-Adresse und FQDN Informationen über den Aussteller handeln.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Domain

Die Domäne des Speichersystems, das für Dateiübertragungen verwendet wird. Es sind zwei Domains verfügbar: Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) und Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Der Standardwert ist S3.

 Note

Nachdem der Server erstellt wurde, kann die Domain nicht mehr geändert werden.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: S3 | EFS

Erforderlich: Nein

EndpointDetails

Die Endpunkteinstellungen der virtuellen privaten Cloud (VPC), die für Ihren Server konfiguriert sind. Wenn Sie Ihren Endpunkt in Ihrem `hostenVPC`, können Sie Ihren Endpunkt nur für Ressourcen innerhalb Ihres Computers zugänglich machen `VPC`, oder Sie können Elastic IP-Adressen anhängen und Ihren Endpunkt für Clients über das Internet zugänglich machen. Ihre VPC Standard-Sicherheitsgruppen werden Ihrem Endpunkt automatisch zugewiesen.

Typ: [EndpointDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

EndpointType

Der Typ des Endpunkts, den Ihr Server verwenden soll. Sie können wählen, ob Sie den Endpunkt Ihres Servers öffentlich zugänglich machen (`PUBLIC`) oder ihn auf Ihrem Server `hostenVPC`. Bei einem Endpunkt, der in einem `gehostet` wird `VPC`, können Sie den Zugriff auf Ihren Server und Ihre Ressourcen auf Ihren Server und Ihre Ressourcen beschränken `VPC` oder ihn mit dem Internet verbinden, indem Sie Elastic IP-Adressen direkt an ihn anhängen.

Note

Nach dem 19. Mai 2021 können Sie keinen Server mehr mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` Ihrem erstellen, AWS-Konto sofern Ihr Konto dies nicht bereits vor dem 19. Mai 2021 getan hat. Wenn du AWS-Konto am oder vor dem 19. Mai 2021 bereits Server mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` in deinem erstellt hast, bist du davon nicht betroffen. Verwenden Sie nach diesem Datum `EndpointType =VPC`. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT](#).

Es wird empfohlen, dass Sie `VPC` als `EndpointType` verwenden. Bei diesem Endpunkttyp haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei IPv4 Elastic-Adressen (einschließlich BYO IP) direkt mit dem Endpunkt Ihres Servers zu verknüpfen und mithilfe von VPC Sicherheitsgruppen den Datenverkehr anhand der öffentlichen IP-Adresse des Clients einzuschränken. Dies ist nicht möglich, wenn `EndpointType` auf `VPC_ENDPOINT` gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PUBLIC` | `VPC` | `VPC_ENDPOINT`

Erforderlich: Nein

HostKey

Der RSAECDSA, oder ED25519 private Schlüssel, den Sie für Ihren SFTP -fähigen Server verwenden möchten. Sie können mehrere Hostschlüssel hinzufügen, falls Sie Schlüssel rotieren möchten oder wenn Sie über einen Satz aktiver Schlüssel verfügen, die unterschiedliche Algorithmen verwenden.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen RSA 2048-Bit-Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

Verwenden Sie einen Mindestwert von 2048 für die Option. -b Sie können einen stärkeren Schlüssel erstellen, indem Sie 3072 oder 4096 verwenden.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen ECDSA 256-Bit-Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

Gültige Werte für die -b Option für ECDSA sind 256, 384 und 521.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen ED25519 Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.
```

Alle diese Befehle können Sie durch eine Zeichenfolge my-new-server-keyIhrer Wahl ersetzen.

Important

Wenn Sie nicht vorhaben, bestehende Benutzer von einem vorhandenen Server mit SFTP aktivierter Option auf einen neuen Server zu migrieren, aktualisieren Sie den Hostschlüssel nicht. Das versehentliche Ändern des Host-Schlüssels eines Servers kann zu Unterbrechungen führen.

Weitere Informationen finden Sie im AWS Transfer Family Benutzerhandbuch unter [Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server aktualisieren](#).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Erforderlich: Nein

[IdentityProviderDetails](#)

Erforderlich, wenn auf `AWS_DIRECTORY_SERVICE`, `AWS_LAMBDA` oder `API_GATEWAY` gesetzt `IdentityProviderType` ist. Akzeptiert ein Array mit allen Informationen, die erforderlich sind, um ein Verzeichnis in einer vom Kunden bereitgestellten Authentifizierung zu verwenden `AWS_DIRECTORY_SERVICE` oder eine vom Kunden bereitgestellte Authentifizierung aufzurufenAPI, einschließlich des API Gateways. URL Erforderlich, wenn `IdentityProviderType` auf `SERVICE_MANAGED` gesetzt ist.

Typ: [IdentityProviderDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[IdentityProviderType](#)

Das Authentifizierungsverfahren für einen Server. Der Standardwert ist `SERVICE_MANAGED`, der es Ihnen ermöglicht, Benutzeranmeldeinformationen innerhalb des AWS Transfer Family Dienstes zu speichern und darauf zuzugreifen.

Wird verwendet `AWS_DIRECTORY_SERVICE`, um Zugriff auf Active Directory-Gruppen in AWS Directory Service for Microsoft Active Directory oder Microsoft Active Directory in Ihrer lokalen Umgebung oder bei der AWS Verwendung von AD Connector bereitzustellen. Für diese Option ist es auch erforderlich, dass Sie mithilfe des Parameters `IdentityProviderDetails` eine Directory-ID angeben.

Verwenden Sie den `API_GATEWAY`-Wert für die Integration eines Identitätsanbieters Ihrer Wahl. Für die `API_GATEWAY` Einstellung müssen Sie einen Amazon API Gateway-Endpunkt angebenURL, um mithilfe des `IdentityProviderDetails` Parameters eine Authentifizierung aufzurufen.

Verwenden Sie den `AWS_LAMBDA` Wert, um eine AWS Lambda Funktion direkt als Ihren Identitätsanbieter zu verwenden. Wenn Sie diesen Wert wählen, müssen Sie den ARN für die Lambda-Funktion im Function Parameter für den `IdentityProviderDetails` Datentyp angeben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `SERVICE_MANAGED` | `API_GATEWAY` | `AWS_DIRECTORY_SERVICE` | `AWS_LAMBDA`

Erforderlich: Nein

[LoggingRole](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Server ermöglicht, die CloudWatch Amazon-Protokollierung für Amazon S3 oder Amazon zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Benutzeraktivitäten in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: (|arn:.*role/\S+)

Erforderlich: Nein

[PostAuthenticationLoginBanner](#)

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird nach Authentifizierung des Benutzers angezeigt.

Note

Das SFTP Protokoll unterstützt keine Anzeige von Bannern nach der Authentifizierung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

Erforderlich: Nein

[PreAuthenticationLoginBanner](#)

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird angezeigt, bevor sich der Benutzer authentifiziert. Das folgende Banner zeigt beispielsweise Details zur Verwendung des Systems an:

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using  
this computer system without authority, or in excess of their authority,
```

are subject to having all of their activities on this system monitored and recorded by system personnel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: `[\x09-\x0D\x20-\x7E]*`

Erforderlich: Nein

[ProtocolDetails](#)

Protokolleinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind.

- Verwenden Sie den `PassiveIp` Parameter, um den passiven Modus (für FTP und FTPS Protokolle) anzugeben. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse mit vier Punkten ein, z. B. die externe IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers.
- Verwenden Sie den Parameter `SetStatOption`, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn der Client versucht, den Befehl SETSTAT für eine Datei zu verwenden, die Sie in einen Amazon-S3-Bucket hochladen. Damit der AWS Transfer Family Server den SETSTAT Befehl ignoriert und Dateien hochlädt, ohne Änderungen an Ihrem SFTP Client vornehmen zu müssen, setzen Sie den Wert auf. `ENABLE_NO_OP` Wenn Sie den `SetStatOption` Parameter auf `ENABLE_NO_OP` setzen, generiert Transfer Family einen Protokolleintrag in Amazon CloudWatch Logs, sodass Sie feststellen können, wann der Client einen SETSTAT Aufruf tätigt.
- Verwenden Sie den `TlsSessionResumptionMode` Parameter, um festzustellen, ob Ihr AWS Transfer Family Server die letzten, ausgehandelten Sitzungen über eine eindeutige Sitzungs-ID wieder aufnimmt.
- `As2Transport` gibt die Transportmethode für die AS2 Nachrichten an. Derzeit wird nur HTTP unterstützt.

Typ: [ProtocolDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[Protocols](#)

Gibt das/die Dateiübertragungsprotokoll(e) an, über das/die der Dateiübertragungsprotokoll-Client eine Verbindung zum Endpunkt des Servers herstellen kann. Die verfügbaren Protokolle sind:

- SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): Dateiübertragung über SSH
- FTPS(File Transfer Protocol Secure): Dateiübertragung mit TLS Verschlüsselung

- FTP (File Transfer Protocol): Unverschlüsselte Dateiübertragung
- AS2 (Anwendbarkeitserklärung 2): wird für den Transport strukturierter business-to-business Daten verwendet

 Note

- Wenn Sie auswählen FTPS, müssen Sie ein in AWS Certificate Manager (ACM) gespeichertes Zertifikat auswählen, das zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen. FTPS
- Wenn Protocol entweder FTP oder FTPS enthält, muss EndpointType VPC lauten und IdentityProviderType muss AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY lauten.
- Wenn Protocol FTP enthält, können AddressAllocationIds nicht zugeordnet werden.
- Wenn Protocol nur auf SFTP gesetzt ist, kann EndpointType auf PUBLIC gesetzt werden und IdentityProviderType kann auf einen der unterstützten Identitätstypen gesetzt werden: SERVICE_MANAGED, AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY.
- Wenn das Protocol AS2 enthält, dann muss der EndpointType VPC lauten und die Domain muss Amazon S3 sein.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 4 Elementen.

Zulässige Werte: SFTP | FTP | FTPS | AS2

Erforderlich: Nein

S3StorageOptions

Gibt an, ob die Leistung für Ihre Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimiert ist oder nicht. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

Standardmäßig haben Zuordnungen von Home-Verzeichnissen einen TYPE Wert von.

DIRECTORY Wenn Sie diese Option aktivieren, müssten Sie den Wert dann explizit auf setzen, FILE wenn Sie möchten HomeDirectoryMapEntryType, dass eine Zuordnung ein Dateiziel hat.

Typ: [S3StorageOptions](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[SecurityPolicyName](#)

Gibt den Namen der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: TransferSecurityPolicy-.*

Erforderlich: Nein

[StructuredLogDestinations](#)

Gibt die Protokollgruppen an, an die Ihre Serverprotokolle gesendet werden.

Um eine Protokollgruppe anzugeben, müssen Sie die ARN für eine bestehende Protokollgruppe angeben. In diesem Fall lautet das Format der Protokollgruppe wie folgt:

`arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*`

Beispiel: `arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:*`

Wenn Sie zuvor eine Protokollgruppe für einen Server angegeben haben, können Sie diese löschen und somit die strukturierte Protokollierung deaktivieren, indem Sie in einem `update-server` Aufruf einen leeren Wert für diesen Parameter angeben. Beispielsweise:

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

Typ: Zeichenfolge-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

[Tags](#)

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Servern verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

[WorkflowDetails](#)

Gibt die Workflow-ID für den zuzuweisenden Workflow und die für die Ausführung des Workflows verwendete Ausführungsrolle an.

Zusätzlich zu einem Workflow, der ausgeführt wird, wenn eine Datei vollständig hochgeladen wurde, kann `WorkflowDetails` auch eine Workflow-ID (und Ausführungsrolle) für einen Workflow enthalten, der beim teilweisen Upload ausgeführt werden soll. Ein teilweiser Upload erfolgt, wenn die Serversitzung unterbrochen wird, während die Datei noch hochgeladen wird.

Typ: [WorkflowDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[ServerId](#)

Der vom Dienst zugewiesene Bezeichner des Servers, der erstellt wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel erstellt einen neuen Server mit einem VPC_ENDPOINT.

Beispielanforderung

```
{
  "EndpointType": "VPC",
  "EndpointDetails": ...,
  "HostKey": "Your RSA private key",
  "IdentityProviderDetails": "IdentityProvider",
  "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",
  "LoggingRole": "CloudWatchLoggingRole",
  "Tags": [
    {
      "Key": "Name",
      "Value": "MyServer"
    }
  ]
}
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Aufruf.

Beispielantwort

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)

- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

CreateUser

Erstellt einen Benutzer und ordnet ihn einem vorhandenen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zu. Sie können nur Benutzer mit Servern anlegen und zuordnen, bei denen `IdentityProviderType` auf `SERVICE_MANAGED` gesetzt ist. Mithilfe von Parametern für `CreateUser` können Sie den Benutzernamen angeben, das Basisverzeichnis einrichten, den öffentlichen Schlüssel des Benutzers speichern und dem Benutzer die Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) zuweisen. Optional können Sie auch eine Sitzungssrichtlinie hinzufügen und Metadaten Tags zuweisen, die zur Gruppierung und Suche von Benutzern verwendet werden.

Anforderungssyntax

```
{
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyBody": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserName": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[HomeDirectory](#)

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist `/bucket_name/home/mydirectory`.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (`|/.*`)

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryMappings](#)

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paar.

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um Ihren Benutzer auf das angegebene Home-Verzeichnis ("chroot „) zu beschränken. Zu diesem Zweck können Sie den Wert Entry auf / und Target auf den Wert setzen, den der Benutzer bei der Anmeldung für sein Home-Verzeichnis sehen soll.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paarchroot.

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Artikeln.

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryType](#)

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

HomeDirectoryTypeIst dies der LOGICAL Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. HomeDirectoryMappings Ist dies hingegen der Fall, HomeDirectoryType geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad anHomeDirectory. PATH Sie können nicht beides HomeDirectory und HomeDirectoryMappings in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PATH | LOGICAL

Erforderlich: Nein

[Policy](#)

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt

den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

 Note

Diese Richtlinie gilt nur, wenn die Domain von Amazon S3 ServerId ist. Amazon verwendet EFS keine Sitzungsrichtlinien.

AWS Transfer Family Speichert für Sitzungsrichtlinien die Richtlinie als JSON Blob und nicht als Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Richtlinie. Sie speichern die Richtlinie als JSON Blob und übergeben sie im Policy Argument.

Ein Beispiel für eine Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#).

Weitere Informationen finden Sie [AssumeRole](#) in der AWS Security Token Service API Reference.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

[PosixProfile](#)

Gibt die vollständige POSIX Identität an, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Amazon festgelegt sind, EFS bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer beim Übertragen von Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen erhalten.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[Role](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung

beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Ja

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Dies ist der spezifische Server, dem Sie Ihren Benutzer hinzugefügt haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

SshPublicKeyBody

Der öffentliche Teil des Secure Shell (SSH) -Schlüssels, der zur Authentifizierung des Benutzers am Server verwendet wird.

Bei den drei Standardelementen im SSH öffentlichen Schlüsselformat handelt es sich <key type> um ein optionales <comment> Element mit Leerzeichen zwischen den einzelnen Elementen. <body base64>

AWS Transfer Family akzeptiert ED25519 Schlüssel RSAECDSA, und.

- Für RSA Schlüssel ist der Schlüsseltyp `ssh-rsa`.
- Für ED25519 Schlüssel ist der Schlüsseltyp `ssh-ed25519`.
- Bei ECDSA Schlüsseln ist der Schlüsseltyp entweder `ecdsa-sha2-nistp256`, oder `ecdsa-sha2-nistp384` oder `ecdsa-sha2-nistp521`, abhängig von der Größe des Schlüssels, den Sie generiert haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Benutzern verwendet werden können. Tags sind Benutzern angehängte Metadaten für einen bestimmten Zweck.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Benutzer identifiziert und `ServerId` zugeordnet ist. Dieser Benutzername muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen enthalten. Folgende Zeichen sind gültig: a-z, A-Z, 0-9, Unterstrich '_', Bindestrich '-', Punkt '.' und beim Zeichen '@'. Der Benutzername kann nicht mit einem Bindestrich, einem Punkt oder einem At beginnen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ServerId

Die ID des Servers, mit dem der Benutzer verbunden ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Transfer Family Family-Benutzer identifiziert.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: [\w][\w@.-]{2,99}

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Um einen Benutzer zu erstellen, können Sie beispielsweise `createUserParameters` zuerst die Parameter in einer JSON Datei speichern und dann den Befehl `create-user` API ausführen.

```
{
  "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
  "HomeDirectoryType": "PATH",
  "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role",
  "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",
  "SshPublicKeyBody": "ecdsa-sha2-nistp521 AAAAE2VjZHNhLXNoYTItbmlzdHA...
bobusa@mycomputer.us-east-1.amazon.com",
  "UserName": "bobusa-API"
}
```

Beispielanforderung

```
aws transfer create-user --cli-input-json file://createUserParameters
```

Beispielantwort

```
{
  "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",
  "UserName": "bobusa-API"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Befehls API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

CreateWorkflow

Ermöglicht es Ihnen, einen Workflow mit bestimmten Schritten und Schrittdetails zu erstellen, die der Workflow nach Abschluss der Dateiübertragung aufruft. Nachdem Sie einen Workflow erstellt haben, können Sie den erstellten Workflow beliebigen Transferservern zuordnen, indem Sie das Feld `workflow-details` in `CreateServer`- und `UpdateServer`-Vorgängen angeben.

Anforderungssyntax

```
{
  "Description": "string",
  "OnExceptionSteps": [
    {
      "CopyStepDetails": {
        "DestinationFileLocation": {
          "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
          },
          "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
          }
        },
        "Name": "string",
        "OverwriteExisting": "string",
        "SourceFileLocation": "string"
      },
      "CustomStepDetails": {
        "Name": "string",
        "SourceFileLocation": "string",
        "Target": "string",
        "TimeoutSeconds": number
      },
      "DecryptStepDetails": {
        "DestinationFileLocation": {
          "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
          },
          "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  "Name": "string",
  "OverwriteExisting": "string",
  "SourceFileLocation": "string",
  "Type": "string"
},
"DeleteStepDetails": {
  "Name": "string",
  "SourceFileLocation": "string"
},
"TagStepDetails": {
  "Name": "string",
  "SourceFileLocation": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
},
"Type": "string"
}
],
"Steps": [
  {
    "CopyStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string"
    },
    "CustomStepDetails": {
      "Name": "string",
      "SourceFileLocation": "string",

```

```

    "Target": "string",
    "TimeoutSeconds": number
  },
  "DecryptStepDetails": {
    "DestinationFileLocation": {
      "EfsFileLocation": {
        "FileSystemId": "string",
        "Path": "string"
      },
      "S3FileLocation": {
        "Bucket": "string",
        "Key": "string"
      }
    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Type": "string"
  },
  "DeleteStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
  },
  "TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ]
  },
  "Type": "string"
}
],
"Tags": [
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
]
}

```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

Description

Eine Textbeschreibung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `[\w- ]*`

Erforderlich: Nein

OnExceptionSteps

Gibt die Schritte (Aktionen) an, die ausgeführt werden sollen, wenn bei der Ausführung des Workflows Fehler auftreten.

Note

Bei benutzerdefinierten Schritten muss die Lambda-Funktion an den Rückruf senden `FAILURE`, um die API Ausnahmeschritte auszulösen. Wenn das Lambda `SUCCESS` vor dem Timeout nicht sendet, werden außerdem die Ausnahmeschritte ausgeführt.

Typ: Array von [WorkflowStep](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Maximale Anzahl von 8 Elementen.

Erforderlich: Nein

Steps

Gibt die Details für die Schritte an, die im angegebenen Workflow enthalten sind.

Das TYPE gibt an, welche der folgenden Aktionen für diesen Schritt ergriffen werden.

- **COPY** – Die Datei an einen anderen Ort kopieren.

- **CUSTOM**- Führt einen benutzerdefinierten Schritt mit einem AWS Lambda Funktionsziel aus.
- **DECRYPT** – Eine Datei entschlüsseln, die vor dem Hochladen verschlüsselt wurde.
- **DELETE** – Die Datei löschen.
- **TAG** – Der Datei ein Tag hinzufügen.

 Note

Derzeit werden Kopieren und Taggen nur auf S3 unterstützt.

Als Dateispeicherort geben Sie entweder den Amazon S3 S3-Bucket und -Schlüssel oder die EFS Amazon-Dateisystem-ID und den Pfad an.

Typ: Array von [WorkflowStep](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Maximale Anzahl von 8 Artikeln.

Erforderlich: Ja

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zum Gruppieren und Suchen nach Workflows verwendet werden können. Tags sind Metadaten, die zu beliebigen Zwecken an Workflows angefügt werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Sie können Workflow-Schrittinformationen in einer Textdatei speichern und diese Datei dann verwenden, um einen Workflow zu erstellen, wie im folgenden Beispiel gezeigt. Das folgende Beispiel geht davon aus, dass Sie Ihre Workflow-Schritte in *example-file.json* gespeichert haben (in demselben Ordner, in dem Sie den Befehl ausführen) und dass Sie den Workflow in der Region Nord-Virginia (us-east-1) erstellen möchten.

```
aws transfer create-workflow --description "example workflow from a file" --steps
file://example-file.json --region us-east-1
```

```
// Example file containing workflow steps
[
  {
    "Type": "TAG",
    "TagStepDetails": {
      "Name": "TagStep",
      "Tags": [
        {
          "Key": "name",
          "Value": "testTag"
        }
      ]
    }
  },
  {
    "Type": "COPY",
    "CopyStepDetails": {
      "Name": "CopyStep",
      "DestinationFileLocation": {
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "DOC-EXAMPLE-BUCKET",
          "Key": "DOC-EXAMPLE-KEY/"
        }
      }
    }
  }
]
```

```
    },
    "OverwriteExisting": "TRUE",
    "SourceFileLocation": "${original.file}"
  }
},
{
  "Type": "DELETE",
  "DeleteStepDetails":{
    "Name":"DeleteStep",
    "SourceFileLocation": "${original.file}"
  }
}
]
```

Beispiel

Der `CreateWorkflow` Anruf gibt die Workflow-ID für den neuen Workflow zurück.

Beispielantwort

```
{
  "WorkflowId": "w-1234abcd5678efghi"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteAccess

Ermöglicht das Löschen des in den ExternalID Parametern ServerID und angegebenen Zugriffs.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ExternalId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName,ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl YourGroupName durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: =, . @: /-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

Erforderlich: Ja

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem dieser Benutzer zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DeleteAgreement

Löschen Sie die Vereinbarung, die in der bereitgestellten Vereinbarung angegeben ist `AgreementId`.

Anforderungssyntax

```
{
  "AgreementId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AgreementId](#)

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: a - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die Server-ID, die mit der Vereinbarung verknüpft ist, die Sie löschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DeleteCertificate

Löscht das Zertifikat, das im `CertificateId` Parameter angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

CertificateId

Die ID des Zertifikatsobjekts, das Sie löschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteConnector

Löscht den Connector, der in der bereitgestellten ConnectorId Datei angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteHostKey

Löscht den Hostschlüssel, der im HostKeyId Parameter angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "HostKeyId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[HostKeyId](#)

Die ID des Hostschlüssels, den Sie löschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: hostkey-[0-9a-f]{17}

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die ID des Servers, der den Hostschlüssel enthält, den Sie löschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DeleteProfile

Löscht das Profil, das im ProfileId Parameter angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ProfileId

Die ID des Profils, das Sie löschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteServer

Löscht den von Ihnen angegebenen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll.

Von diesem Vorgang wird keine Antwort zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein eindeutiger, vom System zugewiesener Bezeichner für eine Serverinstanz.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, weil der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Server gelöscht.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Bei Erfolg wird nichts zurückgegeben.

Beispielantwort

```
{  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteSshPublicKey

Löscht den öffentlichen Secure Shell (SSH) -Schlüssel eines Benutzers.

Anforderungssyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[ServerId](#)

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für eine Serverinstanz mit aktiviertem File Transfer Protocol, der der Benutzer zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

[SshPublicKeyId](#)

Eine eindeutige Kennung, die verwendet wird, um auf den spezifischen SSH Schlüssel Ihres Benutzers zu verweisen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 21.

Pattern: key - [0-9a-f]{17}

Erforderlich: Ja

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Benutzer identifiziert, dessen öffentlicher Schlüssel gelöscht wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der SSH öffentliche Schlüssel eines Benutzers gelöscht.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "SshPublicKeyId": "MyPublicKey",
  "UserName": "my_user"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteUser

Löscht den Benutzer, der zu einem von Ihnen angegebenen Server gehört, für den das Dateiübertragungsprotokoll aktiviert ist.

Von diesem Vorgang wird keine Antwort zurückgegeben.

Note

Wenn Sie einen Benutzer von einem Server löschen, gehen die Benutzerinformationen verloren.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für eine Serverinstanz, der der Benutzer zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Benutzer identifiziert, der von einem Server gelöscht wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Transfer Family Family-Benutzer gelöscht.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "UserNames": "my_user"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteWorkflow

Löscht den angegebenen Workflow.

Anforderungssyntax

```
{  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeAccess

Beschreibt den Zugriff, der dem spezifischen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zugewiesen ist, wie er durch seine `ServerId` Eigenschaft und seine `ExternalId` identifiziert wird.

Die Antwort auf diesen Aufruf gibt die Eigenschaften des Zugriffs zurück, der dem angegebenen `ServerId` Wert zugeordnet ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ExternalId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName,ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl `YourGroupName` durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: `=`, `.`, `@`: `/`-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

Erforderlich: Ja

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem dieser Zugriff zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "Access": {
    "ExternalId": "string",
    "HomeDirectory": "string",
    "HomeDirectoryMappings": [
      {
        "Entry": "string",
        "Target": "string",
        "Type": "string"
      }
    ],
    "HomeDirectoryType": "string",
    "Policy": "string",
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Role": "string"
  },
}
```

```
"ServerId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Access](#)

Die externe Kennung des Servers, mit dem der Zugriff verbunden ist.

Typ: [DescribedAccess](#) Objekt

[ServerId](#)

Eine vom System zugewiesene eindeutige Kennung für einen Server, dem dieser Zugriff zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeAgreement

Beschreibt die Vereinbarung, die durch den identifiziert wird `AgreementId`.

Anforderungssyntax

```
{  
  "AgreementId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AgreementId](#)

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: a-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die Server-ID, die der Vereinbarung zugeordnet ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "Agreement": {
    "AccessRole": "string",
    "AgreementId": "string",
    "Arn": "string",
    "BaseDirectory": "string",
    "Description": "string",
    "LocalProfileId": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "ServerId": "string",
    "Status": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ]
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Agreement](#)

Die Details für die angegebene Vereinbarung, die als DescribedAgreement Objekt zurückgegeben werden.

Typ: [DescribedAgreement](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür. NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DescribeCertificate

Beschreibt das Zertifikat, das durch den identifiziert wird `CertificateId`.

Anforderungssyntax

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

CertificateId

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "Certificate": {  
    "ActiveDate": number,  
    "Arn": "string",  
    "Certificate": "string",  
    "CertificateChain": "string",  
    "CertificateId": "string",  
    "Description": "string",  
    "InactiveDate": number,  
  }
```

```
"NotAfterDate": number,
"NotBeforeDate": number,
"Serial": "string",
"Status": "string",
"Tags": [
  {
    "Key": "string",
    "Value": "string"
  }
],
"Type": "string",
"Usage": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Certificate

Die Details für das angegebene Zertifikat, die als Objekt zurückgegeben werden.

Typ: [DescribedCertificate](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeConnector

Beschreibt den Konnektor, der identifiziert wird durch `ConnectorId`.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `c-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "Connector": {  
    "AccessRole": "string",  
    "Arn": "string",  
    "As2Config": {  
      "BasicAuthSecretId": "string",  
      "Compression": "string",  
      "EncryptionAlgorithm": "string",  
      "LocalProfileId": "string",  
      "MdnResponse": "string",
```

```

    "MdnSigningAlgorithm": "string",
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "ConnectorId": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "ServiceManagedEgressIpAddresses": [ "string" ],
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Url": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Connector

Die Struktur, die die Details des Konnektors enthält.

Typ: [DescribedConnector](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeExecution

Sie können `DescribeExecution` damit die Details der Ausführung des angegebenen Workflows überprüfen.

Note

Dieser API Aufruf gibt nur Details für Workflows zurück, die gerade bearbeitet werden. Wenn Sie eine ID für eine Ausführung angeben, die nicht in Bearbeitung ist, oder wenn die Ausführung nicht mit der angegebenen Workflow-ID übereinstimmt, erhalten Sie eine `ResourceNotFound` Ausnahme.

Anforderungssyntax

```
{
  "ExecutionId": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[ExecutionId](#)

Eine eindeutige Kennung für die Ausführung eines Workflows.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 36.

Pattern: `[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

Erforderlich: Ja

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "Execution": {
    "ExecutionId": "string",
    "ExecutionRole": "string",
    "InitialFileLocation": {
      "EfsFileLocation": {
        "FileSystemId": "string",
        "Path": "string"
      },
      "S3FileLocation": {
        "Bucket": "string",
        "Etag": "string",
        "Key": "string",
        "VersionId": "string"
      }
    },
    "LoggingConfiguration": {
      "LoggingRole": "string",
      "LogGroupName": "string"
    },
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Results": {
      "OnExceptionSteps": [
        {
          "Error": {
```

```

        "Message": "string",
        "Type": "string"
    },
    "Outputs": "string",
    "StepType": "string"
}
],
"Steps": [
    {
        "Error": {
            "Message": "string",
            "Type": "string"
        },
        "Outputs": "string",
        "StepType": "string"
    }
]
},
"ServiceMetadata": {
    "UserDetails": {
        "ServerId": "string",
        "SessionId": "string",
        "UserName": "string"
    }
},
"Status": "string"
},
"WorkflowId": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Execution

Die Struktur, die die Details der Workflow-Ausführung enthält.

Typ: [DescribedExecution](#) Objekt

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DescribeHostKey

Gibt die Details des Host-Schlüssels zurück, der durch HostKeyId und angegeben istServerId.

Anforderungssyntax

```
{  
  "HostKeyId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[HostKeyId](#)

Der Bezeichner des Hostschlüssels, den Sie beschreiben möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: hostkey-[0-9a-f]{17}

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die ID des Servers, der den Hostschlüssel enthält, den Sie beschreiben möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "HostKey": {
    "Arn": "string",
    "DateImported": number,
    "Description": "string",
    "HostKeyFingerprint": "string",
    "HostKeyId": "string",
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ],
    "Type": "string"
  }
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[HostKey](#)

Gibt die Details für den angegebenen Hostschlüssel zurück.

Typ: [DescribedHostKey](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeProfile

Gibt die Details des Profils zurück, das durch den angegebenen `ProfileId` angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ProfileId

Die ID des Profils, das Sie beschreiben möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `p-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "Profile": {  
    "Arn": "string",  
    "As2Id": "string",  
    "CertificateIds": [ "string" ],  
    "ProfileId": "string",  
    "ProfileType": "string",  
    "Tags": [  
      {  
        "Key": "string",  
        "Value": "string"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
    }  
  ]  
}  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Profile](#)

Die Details des angegebenen Profils, die als Objekt zurückgegeben werden.

Typ: [DescribedProfile](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

DescribeSecurityPolicy

Beschreibt die Sicherheitsrichtlinie, die an Ihren Server angehängt ist, für den das File Transfer Protocol aktiviert ist. Die Antwort enthält eine Beschreibung der Eigenschaften der Sicherheitsrichtlinie. Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Mit Sicherheitsrichtlinien arbeiten](#).

Anforderungssyntax

```
{  
  "SecurityPolicyName": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[SecurityPolicyName](#)

Gibt den Namen der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: TransferSecurityPolicy-.*

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "SecurityPolicy": {  
    "Fips": boolean,  
    "SecurityPolicyName": "string",  
    "SshCiphers": [ "string" ],  
    "SshKexs": [ "string" ],  
  }
```



```
    "SshMacs": [ "string" ],  
    "TlsCiphers": [ "string" ]  
  }  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[SecurityPolicy](#)

Ein Array, das die Eigenschaften der Sicherheitsrichtlinie enthält.

Typ: [DescribedSecurityPolicy](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Der folgende Beispielbefehl verwendet den Namen der Sicherheitsrichtlinie als Argument und gibt die Algorithmen für die angegebene Sicherheitsrichtlinie zurück.

Beispielanforderung

```
aws transfer describe-security-policy --security-policy-name "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05"
```

Beispielantwort

```
{
  "SecurityPolicy": {
    "Fips": true,
    "SecurityPolicyName": "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "SshCiphers": [
      "aes256-gcm@openssh.com",
      "aes128-gcm@openssh.com",
      "aes256-ctr",
      "aes192-ctr"
    ],
    "SshKexs": [
      "diffie-hellman-group16-sha512",
      "diffie-hellman-group18-sha512",
      "diffie-hellman-group-exchange-sha256"
    ],
    "SshMacs": [
      "hmac-sha2-256-etm@openssh.com",
      "hmac-sha2-512-etm@openssh.com"
    ],
    "TlsCiphers": [
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256",
      "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
      "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384",
```

```
        "TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384",  
        "TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384"  
    ]  
}  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Befehls API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeServer

Beschreibt einen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll, den Sie angeben, indem Sie den Parameter übergeben. `ServerId`

Die Antwort enthält eine Beschreibung der Eigenschaften eines Servers. Wenn Sie `EndpointType` auf `einstellenVPC`, enthält die Antwort die `EndpointDetails`.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "Server": {  
    "Arn": "string",  
    "As2ServiceManagedEgressIpAddresses": [ "string" ],  
    "Certificate": "string",  
    "Domain": "string",  
    "EndpointDetails": {
```

```

    "AddressAllocationIds": [ "string" ],
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "SubnetIds": [ "string" ],
    "VpcEndpointId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKeyFingerprint": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "IdentityProviderType": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
  "ServerId": "string",
  "State": "string",
  "StructuredLogDestinations": [ "string" ],
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "UserCount": number,
  "WorkflowDetails": {
    "OnPartialUpload": [
      {
        "ExecutionRole": "string",

```

```

        "WorkflowId": "string"
      }
    ],
    "OnUpload": [
      {
        "ExecutionRole": "string",
        "WorkflowId": "string"
      }
    ]
  }
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Server

Ein Array, das die Eigenschaften eines Servers mit den von `ServerID` Ihnen angegebenen Eigenschaften enthält.

Typ: [DescribedServer](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden die einem Server zugewiesenen Eigenschaften zurückgegeben.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Dieses Beispiel veranschaulicht eine Verwendung von DescribeServer.

Beispielantwort

```
{
  "Server": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
    "EndpointDetails": {
      "AddressAllocationIds": [
        "eipalloc-01a2eabe3c04d5678",
        "eipalloc-102345be"
      ],
      "SubnetIds": [
        "subnet-047eaa7f0187a7cde",

```

```
        "subnet-0a2d0f474daffde18"
      ],
      "VpcEndpointId": "vpce-03fe0080e7cb008b8",
      "VpcId": "vpc-09047a51f1c8e1634"
    },
    "EndpointType": "VPC",
    "HostKeyFingerprint": "your host key",
    "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",
    "ServerId": "s-01234567890abcdef",
    "State": "ONLINE",
    "Tags": [],
    "UserCount": 0
  }
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeUser

Beschreibt den Benutzer, der dem spezifischen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zugewiesen ist, wie durch seine Eigenschaft identifiziert. `ServerId`

Die Antwort auf diesen Aufruf gibt die Eigenschaften des Benutzers zurück, die dem angegebenen `ServerId` Wert zugeordnet sind.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string",  
  "UserName": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem dieser Benutzer zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s - ([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

UserName

Der Name des Benutzers, der einem oder mehreren Servern zugewiesen ist. Benutzernamen sind Teil der Anmeldeinformationen für die Nutzung des AWS Transfer Family Dienstes und die Ausführung von Dateiübertragungsaufgaben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "User": {
    "Arn": "string",
    "HomeDirectory": "string",
    "HomeDirectoryMappings": [
      {
        "Entry": "string",
        "Target": "string",
        "Type": "string"
      }
    ],
    "HomeDirectoryType": "string",
    "Policy": "string",
    "PosixProfile": {
      "Gid": number,
      "SecondaryGids": [ number ],
      "Uid": number
    },
    "Role": "string",
    "SshPublicKeys": [
      {
        "DateImported": number,
        "SshPublicKeyBody": "string",
        "SshPublicKeyId": "string"
      }
    ],
    "Tags": [
      {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
      }
    ],
    "UserName": "string"
  }
}
```

```
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem dieser Benutzer zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

User

Ein Array, das die Eigenschaften des Transfer Family Family-Benutzers für den von Ihnen angegebenen ServerID Wert enthält.

Typ: [DescribedUser](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt die Details für einen vorhandenen Benutzer.

Beispielanforderung

```
aws transfer describe-user --server-id s-1111aaaa2222bbbb3 --user-name bob-test
```

Beispielantwort

```
{
  "ServerId": "s-1111aaaa2222bbbb3",
  "User": {
    "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111122223333:user/s-1111aaaa2222bbbb3/bob-test",
    "HomeDirectory": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET",
    "HomeDirectoryType": "PATH",
    "Role": "arn:aws:iam::111122223333:role/bob-role",
    "SshPublicKeys": [
      {
        "DateImported": "2022-03-31T12:27:52.614000-04:00",
        "SshPublicKeyBody": "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc..... bobusa@mycomputer.us-east-1.amazonaws.com",
        "SshPublicKeyId": "key-abcde12345fghik67"
      }
    ],
    "Tags": [],
    "UserName": "bob-test"
  }
}
```

```
}  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribeWorkflow

Beschreibt den angegebenen Workflow.

Anforderungssyntax

```
{
  "WorkflowId": "string"
}
```

```

        "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
        }
    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
},
"CustomStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Target": "string",
    "TimeoutSeconds": number
},
"DecryptStepDetails": {
    "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
            "FileSystemId": "string",
            "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
            "Bucket": "string",
            "Key": "string"
        }
    },
    "Name": "string",
    "OverwriteExisting": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Type": "string"
},
"DeleteStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string"
},
"TagStepDetails": {
    "Name": "string",
    "SourceFileLocation": "string",
    "Tags": [
        {
            "Key": "string",
            "Value": "string"
        }
    ]
}

```

```

    },
    "Type": "string"
  }
],
"Steps": [
  {
    "CopyStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string"
    },
    "CustomStepDetails": {
      "Name": "string",
      "SourceFileLocation": "string",
      "Target": "string",
      "TimeoutSeconds": number
    },
    "DecryptStepDetails": {
      "DestinationFileLocation": {
        "EfsFileLocation": {
          "FileSystemId": "string",
          "Path": "string"
        },
        "S3FileLocation": {
          "Bucket": "string",
          "Key": "string"
        }
      },
      "Name": "string",
      "OverwriteExisting": "string",
      "SourceFileLocation": "string",
      "Type": "string"
    },
    "DeleteStepDetails": {

```



```

        "Name": "string",
        "SourceFileLocation": "string"
    },
    "TagStepDetails": {
        "Name": "string",
        "SourceFileLocation": "string",
        "Tags": [
            {
                "Key": "string",
                "Value": "string"
            }
        ]
    },
    "Type": "string"
},
"Tags": [
    {
        "Key": "string",
        "Value": "string"
    }
],
"WorkflowId": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Workflow](#)

Die Struktur, die die Details des Workflows enthält.

Typ: [DescribedWorkflow](#) Objekt

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür. NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ImportCertificate

Importiert die Signier- und Verschlüsselungszertifikate, die Sie zum Erstellen von lokalen (AS2) - Profilen und Partnerprofilen benötigen.

Anforderungssyntax

```
{
  "ActiveDate": number,
  "Certificate": "string",
  "CertificateChain": "string",
  "Description": "string",
  "InactiveDate": number,
  "PrivateKey": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ],
  "Usage": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[ActiveDate](#)

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat aktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

[Certificate](#)

- Geben Sie für das CLI einen Dateipfad für ein Zertifikat im URI Format an. Beispiel, --
certificate file://encryption-cert.pem. Alternativ können Sie den Rohinhalt angeben.

- Geben Sie für den SDK den Rohinhalt einer Zertifikatsdatei an. Beispiel, `--certificate "cat encryption-cert.pem"`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 16384 Zeichen.

Pattern: `[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

Erforderlich: Ja

CertificateChain

Eine optionale Liste von Zertifikaten, die die Kette für das importierte Zertifikat bilden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 2097152.

Pattern: `[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

Erforderlich: Nein

Description

Eine kurze Beschreibung, die bei der Identifizierung des Zertifikats hilft.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Graph}]+`

Erforderlich: Nein

InactiveDate

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat inaktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

PrivateKey

- Geben Sie für den CLI einen Dateipfad für einen privaten Schlüssel im URI Format an. Zum Beispiel. `--private-key file://encryption-key.pem` Alternativ können Sie den Rohinhalt der Datei mit dem privaten Schlüssel angeben.
- Geben Sie für den SDK den Rohinhalt einer privaten Schlüsseldatei an. Beispiel: `--private-key "`cat encryption-key.pem`"`

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 16384 Zeichen.

Pattern: `[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Zertifikaten verwendet werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Usage

Gibt an, ob dieses Zertifikat zum Signieren oder Verschlüsseln verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SIGNING | ENCRYPTION

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

CertificateId

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Zertifikat importiert, das für die Verschlüsselung verwendet werden soll. Im ersten Befehl geben wir den Inhalt der Zertifikat- und Zertifikatskettendateien an. Verwenden Sie dieses Format für SDK Befehle.

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate "`cat encryption-  
cert.pem`" \  
    --private-key "`cat encryption-key.pem`" --certificate-chain "`cat root-ca.pem`"
```

Beispiel

Das folgende Beispiel ist identisch mit dem vorherigen Befehl, außer dass wir die Dateispeicherorte für die Dateien mit dem privaten Schlüssel, dem Zertifikat und der Zertifikatskette angeben. Diese Version des Befehls funktioniert nicht, wenn Sie einen verwenden SDK.

```
aws transfer import-certificate --usage ENCRYPTION --certificate file://encryption-  
cert.pem \  
    --private-key file://encryption-key.pem --certificate-chain file://root-ca.pem
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Befehls API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ImportHostKey

Fügt dem Server, der durch den `ServerId` Parameter angegeben ist, einen Hostschlüssel hinzu.

Anforderungssyntax

```
{
  "Description": "string",
  "HostKeyBody": "string",
  "ServerId": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[Description](#)

Die Textbeschreibung, die diesen Hostschlüssel identifiziert.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}]*`

Erforderlich: Nein

[HostKeyBody](#)

Der private Schlüsselteil eines SSH key pair.

AWS Transfer Family akzeptiert RSAECDSA, und ED25519 Schlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die ID des Servers, der den Hostschlüssel enthält, den Sie importieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

[Tags](#)

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche nach Hostschlüsseln verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "HostKeyId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[HostKeyId](#)

Gibt den Host-Schlüsselbezeichner für den importierten Schlüssel zurück.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: `hostkey-[0-9a-f]{17}`

ServerId

Gibt die Server-ID zurück, die den importierten Schlüssel enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ImportSshPublicKey

Fügt einem Transfer Family Family-Benutzer, der durch einen `UserName` Wert identifiziert wird, der dem spezifischen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zugewiesen ist, einen öffentlichen Secure Shell (SSH) -Schlüssel hinzu, identifiziert durch. `ServerId`

Die Antwort gibt den `UserName` Wert, den `ServerId` Wert und den Namen von zurück.
`SshPublicKeyId`

Anforderungssyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyBody": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

SshPublicKeyBody

Der öffentliche Schlüsselteil eines SSH key pair.

AWS Transfer Family akzeptiert RSAECDSA, und ED25519 Schlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Ja

UserName

Der Name des Transfer Family Family-Benutzers, der einem oder mehreren Servern zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "SshPublicKeyId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

SshPublicKeyId

Der Name, den das importierte System einem öffentlichen Schlüssel gegeben hat.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 21.

Pattern: `key-[0-9a-f]{17}`

UserName

Ein Benutzername, der dem von Ihnen angegebenen `ServerID` Wert zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Dieser Befehl importiert einen in der `id_ecdsa.pub` Datei gespeicherten ECDSA Schlüssel.

```
aws transfer import-ssh-public-key --server-id s-021345abcdef6789 --ssh-public-key-body
file://id_ecdsa.pub --user-name jane-doe
```

Beispiel

Wenn Sie den vorherigen Befehl ausführen, gibt das System die folgenden Informationen zurück.

```
{
  "ServerId": "s-021345abcdef6789",
  "SshPublicKeyId": "key-1234567890abcdef0",
  "UserName": "jane-doe"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Befehls API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListAccesses

Listet die Details für alle Zugriffe auf, die Sie auf Ihrem Server haben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Gibt die maximale Anzahl von Zugriffen anSIDs, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn Sie zusätzliche Ergebnisse aus dem ListAccesses Aufruf erhalten können, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den NextToken Parameter übergeben, um weitere Zugriffe aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

[ServerId](#)

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem Benutzer zugewiesen sind.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "Accesses": [
    {
      "ExternalId": "string",
      "HomeDirectory": "string",
      "HomeDirectoryType": "string",
      "Role": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Accesses

Gibt die Zugriffe und ihre Eigenschaften für den von Ihnen angegebenen `ServerId` Wert zurück.

Typ: Array von ListedAccess-Objekten

NextToken

Wenn Sie mit dem `ListAccesses` Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den `NextToken` Parameter übergeben, um weitere Zugriffe aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem Benutzer zugewiesen sind.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListAgreements

Gibt eine Liste der Vereinbarungen für den Server zurück, der durch den `ServerId` von Ihnen angegebenen Server identifiziert wird. Wenn Sie die Ergebnisse auf eine bestimmte Zahl beschränken möchten, geben Sie einen Wert für den `MaxResults` Parameter an. Wenn Sie den Befehl zuvor ausgeführt haben und einen Wert für erhalten haben `NextToken`, können Sie diesen Wert angeben, um die Liste der Vereinbarungen dort fortzusetzen, wo Sie aufgehört haben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Die maximale Anzahl von Vereinbarungen, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn Sie mit dem `ListAgreements` Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den `NextToken` Parameter übergeben, um weitere Vereinbarungen aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

ServerId

Die ID des Servers, für den Sie eine Liste von Vereinbarungen wünschen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "Agreements": [
    {
      "AgreementId": "string",
      "Arn": "string",
      "Description": "string",
      "LocalProfileId": "string",
      "PartnerProfileId": "string",
      "ServerId": "string",
      "Status": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Agreements

Gibt ein Array zurück, in dem jedes Element die Details einer Vereinbarung enthält.

Typ: Array von ListedAgreement-Objekten

NextToken

Gibt ein Token zurück, das Sie verwenden können, um `ListAgreements` erneut aufzurufen und zusätzliche Ergebnisse zu erhalten, falls vorhanden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListCertificates

Gibt eine Liste der aktuellen Zertifikate zurück, in die importiert wurden AWS Transfer Family. Wenn Sie die Ergebnisse auf eine bestimmte Zahl beschränken möchten, geben Sie einen Wert für den `MaxResults` Parameter an. Wenn Sie den Befehl zuvor ausgeführt und einen Wert für den `NextToken` Parameter erhalten haben, können Sie diesen Wert angeben, um die Liste der Zertifikate dort fortzusetzen, wo Sie aufgehört haben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Die maximale Anzahl von Zertifikaten, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn Sie mit dem `ListCertificates` Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den `NextToken` Parameter übergeben, um weitere Zertifikate aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "Certificates": [
    {
      "ActiveDate": number,
      "Arn": "string",
      "CertificateId": "string",
      "Description": "string",
      "InactiveDate": number,
      "Status": "string",
      "Type": "string",
      "Usage": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Certificates](#)

Gibt ein Array der Zertifikate zurück, die im `ListCertificates` Aufruf angegeben wurden.

Typ: Array von [ListedCertificate](#)-Objekten

[NextToken](#)

Gibt das nächste Token zurück, mit dem Sie das nächste Zertifikat auflisten können.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListConnectors

Listet die Konnektoren für die angegebene Region auf.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Die maximale Anzahl von Anschlüssen, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn Sie mit dem ListConnectors Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den NextToken Parameter übergeben, um weitere Konnektoren aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
```

```
"Connectors": [  
  {  
    "Arn": "string",  
    "ConnectorId": "string",  
    "Url": "string"  
  }  
],  
"NextToken": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Connectors](#)

Gibt ein Array zurück, in dem jedes Element die Details eines Konnektors enthält.

Typ: Array von [ListedConnector](#)-Objekten

[NextToken](#)

Gibt ein Token zurück, das Sie verwenden können, um `ListConnectors` erneut aufzurufen und zusätzliche Ergebnisse zu erhalten, falls vorhanden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListExecutions

Listet alle laufenden Ausführungen für den angegebenen Workflow auf.

Note

Wenn die angegebene Workflow-ID nicht gefunden werden kann, wird eine `ListExecutions ResourceNotFound` Ausnahme zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "WorkflowId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Gibt die maximale Anzahl zurückzugebender Ausführungen an.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

`ListExecutions` gibt den `NextToken` Parameter in der Ausgabe zurück. Sie können den `NextToken` Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Ausführungen aufzulisten.

Dies ist beispielsweise für die Paginierung nützlich. Wenn Sie 100 Ausführungen für einen Workflow haben, möchten Sie vielleicht nur die ersten 10 auflisten. Wenn ja, rufen Sie die auf, API indem Sie Folgendes `max-results` angeben:

```
aws transfer list-executions --max-results 10
```

Dadurch werden Details für die ersten 10 Ausführungen sowie der Zeiger (NextToken) auf die elfte Ausführung zurückgegeben. Sie können das jetzt API erneut aufrufen und den NextToken Wert angeben, den Sie erhalten haben:

```
aws transfer list-executions --max-results 10 --next-token  
$somePointerReturnedFromPreviousListResult
```

Dieser Aufruf gibt die nächsten 10 Ausführungen zurück, von der 11. bis zur 20. Sie können den Anruf dann wiederholen, bis die Details für alle 100 Ausführungen zurückgegeben wurden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

[WorkflowId](#)

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `w-([a-z0-9]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "Executions": [  
    {  
      "ExecutionId": "string",  
      "InitialFileLocation": {  
        "EfsFileLocation": {  
          "FileSystemId": "string",
```

```

        "Path": "string"
    },
    "S3FileLocation": {
        "Bucket": "string",
        "Etag": "string",
        "Key": "string",
        "VersionId": "string"
    }
},
"ServiceMetadata": {
    "UserDetails": {
        "ServerId": "string",
        "SessionId": "string",
        "UserName": "string"
    }
},
"Status": "string"
}
],
"NextToken": "string",
"WorkflowId": "string"
}

```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Executions](#)

Gibt die Details für jede Ausführung in einem `ListedExecution` Array zurück.

Typ: Array von [ListedExecution](#)-Objekten

[NextToken](#)

`ListExecutions` gibt den `NextToken` Parameter in der Ausgabe zurück. Sie können den `NextToken` Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Ausführungen aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListHostKeys

Gibt eine Liste von Hostschlüsseln für den Server zurück, der durch den `ServerId` Parameter angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Die maximale Anzahl von Hostschlüsseln, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn es zusätzliche Ergebnisse gibt, die nicht zurückgegeben wurden, wird ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können diesen Wert für einen nachfolgenden Aufruf verwenden, `ListHostKeys` um mit dem Auflisten der Ergebnisse fortzufahren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

[ServerId](#)

Der Bezeichner des Servers, der die Hostschlüssel enthält, die Sie anzeigen möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "HostKeys": [
    {
      "Arn": "string",
      "DateImported": number,
      "Description": "string",
      "Fingerprint": "string",
      "HostKeyId": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[HostKeys](#)

Gibt ein Array zurück, in dem jedes Element die Details eines Hostschlüssels enthält.

Typ: Array von [ListedHostKey](#)-Objekten

[NextToken](#)

Gibt ein Token zurück, das Sie verwenden können, um ListHostKeys erneut aufzurufen und zusätzliche Ergebnisse zu erhalten, falls vorhanden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

[ServerId](#)

Gibt den Serverbezeichner zurück, der die aufgelisteten Hostschlüssel enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListProfiles

Gibt eine Liste der Profile für Ihr System zurück. Wenn Sie die Ergebnisse auf eine bestimmte Zahl beschränken möchten, geben Sie einen Wert für den `MaxResults` Parameter an. Wenn Sie den Befehl zuvor ausgeführt haben und einen Wert für erhalten haben `NextToken`, können Sie diesen Wert angeben, um die Profile dort aufzulisten, wo Sie aufgehört haben.

Anforderungssyntax

```
{
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string",
  "ProfileType": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Die maximale Anzahl von Profilen, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn es zusätzliche Ergebnisse gibt, die nicht zurückgegeben wurden, wird ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können diesen Wert für einen nachfolgenden Aufruf verwenden, `ListProfiles` um mit dem Auflisten der Ergebnisse fortzufahren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

ProfileType

Gibt an, ob nur LOCAL- oder nur PARTNER-Typprofile aufgelistet werden sollen. Sind diese nicht in der Anforderung nicht, listet der Befehl alle Profilarten auf.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: LOCAL | PARTNER

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "NextToken": "string",
  "Profiles": [
    {
      "Arn": "string",
      "As2Id": "string",
      "ProfileId": "string",
      "ProfileType": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

NextToken

Gibt ein Token zurück, das Sie verwenden können, um ListProfiles erneut aufzurufen und zusätzliche Ergebnisse zu erhalten, falls vorhanden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Profiles

Gibt ein Array zurück, in dem jedes Element die Details eines Profils enthält.

Typ: Array von [ListedProfile](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)

- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListSecurityPolicies

Führt die Sicherheitsrichtlinien auf, die an Ihre Server angehängt sind, für die das File Transfer Protocol aktiviert ist.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im Format. JSON

[MaxResults](#)

Gibt die Anzahl der Sicherheitsrichtlinien an, die als Antwort auf die ListSecurityPolicies Abfrage zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn mit dem ListSecurityPolicies Befehl zusätzliche Ergebnisse erzielt werden, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. Sie können den NextToken Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Sicherheitsrichtlinien aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "NextToken": "string",  
  "SecurityPolicyNames": [ "string" ]  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

NextToken

Wenn Sie mit dem `ListSecurityPolicies` Vorgang zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. In einem folgenden Befehl können Sie den `NextToken` Parameter übergeben, um mit der Auflistung der Sicherheitsrichtlinien fortzufahren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

SecurityPolicyNames

Eine Reihe von Sicherheitsrichtlinien, die aufgelistet wurden.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `TransferSecurityPolicy-.*`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel listet die Namen aller verfügbaren Sicherheitsrichtlinien auf.

Beispielanforderung

```
aws transfer list-security-policies
```

Beispielantwort

```
{
  "SecurityPolicyNames": [
    "TransferSecurityPolicy-2022-03",
    "TransferSecurityPolicy-FIPS-2020-06",
    "TransferSecurityPolicy-2018-11",
    "TransferSecurityPolicy-2023-05",
    "TransferSecurityPolicy-FIPS-2023-05",
    "TransferSecurityPolicy-2020-06"
  ]
}
```


Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

ListServers

Führt die Server auf, die das Dateiübertragungsprotokoll aktivieren und Ihrem Konto zugeordnet sind.
AWS

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im Format. JSON

MaxResults

Gibt die Anzahl der Server an, die als Antwort auf die ListServers Abfrage zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

NextToken

Wenn mit dem ListServers Befehl zusätzliche Ergebnisse erzielt werden, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. Sie können den NextToken Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Server aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "NextToken": "string",
  "Servers": [
    {
      "Arn": "string",
      "Domain": "string",
      "EndpointType": "string",
      "IdentityProviderType": "string",
      "LoggingRole": "string",
      "ServerId": "string",
      "State": "string",
      "UserCount": number
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

NextToken

Wenn Sie mit dem ListServers Vorgang zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. In einem folgenden Befehl können Sie den NextToken Parameter übergeben, um weitere Server aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Servers

Eine Reihe von Servern, die aufgelistet wurden.

Typ: Array von [ListedServer](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel listet die Server auf, die in Ihrem vorhanden sind AWS-Konto.

Beachten Sie, dass die NextToken Beispielwerte nicht real sind: Sie sollen angeben, wie der Parameter verwendet wird.

Beispielanforderung

```
{
  "MaxResults": 1,
  "NextToken": "token-from-previous-API-call"
}
```

Beispielantwort

```
{
  "NextToken": "another-token-to-continue-listing",
  "Servers": [
    {
      "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:111112222222:server/s-01234567890abcdef",
      "Domain": "S3",
      "IdentityProviderType": "SERVICE_MANAGED",
      "EndpointType": "PUBLIC",
      "LoggingRole": "arn:aws:iam::111112222222:role/my-role",
      "ServerId": "s-01234567890abcdef",
      "State": "ONLINE",
      "UserCount": 3
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Parameters API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListTagsForResource

Führt alle Tags auf, die mit dem von Ihnen angegebenen Amazon-Ressourcennamen (ARN) verknüpft sind. Bei der Ressource kann es sich um einen Benutzer, einen Server oder eine Rolle handeln.

Anforderungssyntax

```
{
  "Arn": "string",
  "MaxResults": number,
  "NextToken": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[Arn](#)

Fordert die Tags an, die einem bestimmten Amazon-Ressourcennamen (ARN) zugeordnet sind. An ARN ist eine Kennung für eine bestimmte AWS Ressource, z. B. einen Server, einen Benutzer oder eine Rolle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

[MaxResults](#)

Gibt die Anzahl der Tags an, die als Antwort auf die ListTagsForResource Anfrage zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn Sie zusätzliche Ergebnisse der `ListTagsForResource` Operation anfordern, wird in der Eingabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den `NextToken` Parameter übergeben, um weitere Tags aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
  "Arn": "string",
  "NextToken": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[Arn](#)

DasARN, für das Sie angegeben haben, um die Tags aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

NextToken

Wenn Sie mit dem `ListTagsForResource` Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den `NextToken` Parameter übergeben, um weitere Tags aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die einer Ressource zugewiesen werden, in der Regel zum Gruppieren und Suchen nach Elementen. Tags sind Metadaten, die Sie definieren.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene `NextToken` Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel listet die Tags für die Ressource mit dem von ARN Ihnen angegebenen Wert auf.

Beispielanforderung

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Dieses Beispiel veranschaulicht eine Verwendung von ListTagsForResource.

Beispielantwort

```
{
  "Tags": [
    {
      "Key": "Name",
      "Value": "MyServer"
    }
  ]
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListUsers

Führt die Benutzer für einen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll auf, den Sie durch Übergabe des Parameters angeben. `ServerId`

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im Format. JSON

[MaxResults](#)

Gibt die Anzahl der Benutzer an, die als Antwort auf die `ListUsers` Anfrage zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

Wenn der `ListUsers` Aufruf zusätzliche Ergebnisse liefert, wird in der Ausgabe ein `NextToken` Parameter zurückgegeben. Sie können das dann `NextToken` an einen nachfolgenden `ListUsers` Befehl übergeben, um weitere Benutzer aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem Benutzer zugewiesen sind.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "NextToken": "string",
  "ServerId": "string",
  "Users": [
    {
      "Arn": "string",
      "HomeDirectory": "string",
      "HomeDirectoryType": "string",
      "Role": "string",
      "SshPublicKeyCount": number,
      "UserName": "string"
    }
  ]
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

NextToken

Wenn Sie mit dem ListUsers Aufruf zusätzliche Ergebnisse erzielen können, wird in der Ausgabe ein NextToken Parameter zurückgegeben. Sie können dann einen nachfolgenden Befehl an den NextToken Parameter übergeben, um weitere Benutzer aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, dem die Benutzer zugewiesen sind.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Users

Gibt die Transfer Family Family-Benutzer und ihre Eigenschaften für den von Ihnen angegebenen `ServerId` Wert zurück.

Typ: Array von [ListedUser](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Der `ListUsers` API Aufruf gibt eine Liste von Benutzern zurück, die einem von Ihnen angegebenen Server zugeordnet sind.

Beispielanforderung

```
{
  "MaxResults": 100,
  "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Aufruf.

Beispielantwort

```
{
  "NextToken": "eyJNYXJrZXIiOiBudWxsLCAiYm90b1X0cnVuU2F0ZV9hbW91bnQiOiAyfQ==",
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",
  "Users": [
    {
      "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:user/s-01234567890abcdef/charlie",

```

```
    "HomeDirectory": "/tests/home/charlie",
    "SshPublicKeyCount": 1,
    "Role": "arn:aws:iam::176354371281:role/transfer-role1",
    "Tags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "user1"
      }
    ],
    "UserName": "my_user"
  }
]
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListWorkflows

Listet alle Workflows auf, die mit Ihrem AWS-Konto für Ihre aktuelle Region verknüpft sind.

Anforderungssyntax

```
{  
  "MaxResults": number,  
  "NextToken": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[MaxResults](#)

Gibt die maximale Anzahl von Workflows an, die zurückgegeben werden sollen.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximaler Wert von 1 000.

Erforderlich: Nein

[NextToken](#)

ListWorkflows gibt den NextToken Parameter in der Ausgabe zurück. Sie können den NextToken Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Workflows aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{
```



```
"NextToken": "string",
"Workflows": [
  {
    "Arn": "string",
    "Description": "string",
    "WorkflowId": "string"
  }
]
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[NextToken](#)

ListWorkflows gibt den NextToken Parameter in der Ausgabe zurück. Sie können den NextToken Parameter dann in einem nachfolgenden Befehl übergeben, um weitere Workflows aufzulisten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 6144.

[Workflows](#)

Gibt ArnWorkflowId, und Description für jeden Workflow zurück.

Typ: Array von [ListedWorkflow](#)-Objekten

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidNextTokenException

Der übergebene NextToken Parameter ist ungültig.

HTTPStatusCode: 400

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

SendWorkflowStepState

Sendet einen Callback für asynchrone benutzerdefinierte Schritte.

Die `ExecutionIdWorkflowId`, und `Token` werden während der Ausführung eines benutzerdefinierten Schritts eines Workflows an die Zielressource übergeben. Sie müssen diese in ihren Rückruf aufnehmen und einen Status angeben.

Anforderungssyntax

```
{
  "ExecutionId": "string",
  "Status": "string",
  "Token": "string",
  "WorkflowId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ExecutionId

Eine eindeutige Kennung für die Ausführung eines Workflows.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 36.

Pattern: `[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

Erforderlich: Ja

Status

Gibt an, ob der angegebene Schritt erfolgreich war oder nicht.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SUCCESS | FAILURE

Erforderlich: Ja

Token

Wird verwendet, um zwischen mehreren Callbacks für mehrere Lambda-Schritte innerhalb derselben Ausführung zu unterscheiden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 64 Zeichen.

Pattern: \w+

Erforderlich: Ja

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)

- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

StartFileTransfer

Beginnt eine Dateiübertragung zwischen dem lokalen AWS Speicher und einem Remote AS2 - oder SFTP Server.

- Für einen AS2 Connector geben Sie den `ConnectorId` und einen oder mehrere `anSendFilePaths`, um die Dateien zu identifizieren, die Sie übertragen möchten.
- Bei einem SFTP Connector kann die Dateiübertragung entweder ausgehend oder eingehend erfolgen. In beiden Fällen geben Sie die `an.ConnectorId` Abhängig von der Richtung der Übertragung geben Sie auch die folgenden Elemente an:
 - Wenn Sie eine Datei vom SFTP Server eines Partners in den Amazon Web Services Services-Speicher übertragen, geben Sie eine oder mehrere `an.RetreiveFilePaths` um die Dateien zu identifizieren, die Sie übertragen möchten, und `a.LocalDirectoryPath` um den Zielordner anzugeben.
 - Wenn Sie eine Datei vom AWS Speicher auf den SFTP Server eines Partners übertragen, geben Sie eine oder mehrere `an.SendFilePaths` um die Dateien zu identifizieren, die Sie übertragen möchten, und `a.RemoteDirectoryPath` um den Zielordner anzugeben.

Anforderungssyntax

```
{
  "ConnectorId": "string",
  "LocalDirectoryPath": "string",
  "RemoteDirectoryPath": "string",
  "RetrieveFilePaths": [ "string" ],
  "SendFilePaths": [ "string" ]
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

LocalDirectoryPath

Bei einer eingehenden Übertragung LocalDirectoryPath gibt der das Ziel für eine oder mehrere Dateien an, die vom SFTP Server des Partners übertragen werden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (.) +

Erforderlich: Nein

RemoteDirectoryPath

Bei einer ausgehenden Übertragung RemoteDirectoryPath gibt der das Ziel für eine oder mehrere Dateien an, die auf den Server des SFTP Partners übertragen werden. Wenn Sie kein angebenRemoteDirectoryPath, ist das Ziel für die übertragenen Dateien das Home-Verzeichnis des SFTP Benutzers.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (.) +

Erforderlich: Nein

RetrieveFilePaths

Ein oder mehrere Quellpfade für den SFTP Server des Partners. Jede Zeichenfolge steht für einen Quelldateipfad für eine eingehende Dateiübertragung.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (.)+

Erforderlich: Nein

SendFilePaths

Ein oder mehrere Quellpfade für den Amazon S3 S3-Speicher. Jede Zeichenfolge steht für einen Quelldateipfad für eine ausgehende Dateiübertragung. Beispiel, *DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile.txt* .

Note

DOC-EXAMPLE-BUCKET Ersetzen Sie ihn durch einen Ihrer aktuellen Buckets.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (.)+

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "TransferId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

TransferId

Gibt den eindeutigen Bezeichner für die Dateiübertragung zurück.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 512.

Pattern: `[0-9a-zA-Z./-]+`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine AS2 Dateiübertragung von einem Transfer Family Family-Server zum Endpunkt eines Remote-Handelspartners gestartet. *DOC-EXAMPLE-BUCKET* Ersetzen Sie es durch einen Ihrer tatsächlichen Buckets.

Beispielanforderung

```
{
  "ConnectorId": "c-AAAA1111BBBB2222C",
  "SendFilePaths": [
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-1.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-2.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-3.txt"
  ]
}
```

Beispielantwort

```
{
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111"
}
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine Dateiübertragung vom lokalen AWS Speicher auf einen SFTP Remoteserver gestartet.

Beispielanforderung

```
{
  "ConnectorId": "c-01234567890abcdef",
  "SendFilePaths": [
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-1.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-2.txt",
    "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/myfile-3.txt"
  ],
  "RemoteDirectoryPath": "/MySFTPRootFolder/fromTransferFamilyServer"
}
```

Beispielantwort

```
{
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222"
}
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine Dateiübertragung von einem SFTP Remoteserver zu einem lokalen AWS Speicher gestartet.

Beispielanforderung

```
{
  "ConnectorId": "c-111122223333AAAAA",
  "RetrieveFilePaths": [
    "/MySFTPFolder/toTransferFamily/myfile-1.txt",
    "/MySFTPFolder/toTransferFamily/myfile-2.txt",
    "/MySFTPFolder/toTransferFamily/myfile-3.txt"
  ],
  "LocalDirectoryPath": "/DOC-EXAMPLE-BUCKET/mySourceFiles"
}
```

Beispielantwort

```
{
  "TransferId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)

- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

StartServer

Ändert den Status eines Servers, für den das File Transfer Protocol aktiviert ist, von zu. OFFLINE
ONLINE Dies hat keine Auswirkungen auf einen Server, der dies bereits getan hat. ONLINE Ein
ONLINE Server kann Dateiübertragungsaufträge annehmen und verarbeiten.

Der Status von STARTING gibt an, dass sich der Server in einem Zwischenzustand befindet,
entweder nicht vollständig antworten kann oder nicht vollständig online ist. Die Werte von
START_FAILED können auf einen Fehler hinweisen.

Auf diesen Anruf wurde keine Antwort zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, den Sie starten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP
Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Server gestartet.

Beispielanforderung

```
{
```

```
"ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Anruf.

Beispielantwort

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

StopServer

Ändert den Status eines Servers, für den das File Transfer Protocol aktiviert ist, von zu. ONLINE
OFFLINE Ein OFFLINE Server kann keine Dateiübertragungsaufträge annehmen und verarbeiten.
Informationen, die an Ihren Server gebunden sind, wie Server- und Benutzereigenschaften, werden
durch das Stoppen Ihres Servers nicht beeinträchtigt.

Note

Das Stoppen des Servers hat keine Auswirkungen auf die Abrechnung Ihrer
Dateiübertragungsprotokoll-Endpunkte. Sie müssen den Server löschen, damit Ihnen keine
Rechnungen mehr berechnet werden.

Der Status von STOPPING gibt an, dass sich der Server in einem Zwischenzustand befindet
und entweder nicht vollständig antworten kann oder nicht vollständig offline ist. Die Werte von
STOP_FAILED können auf einen Fehler hinweisen.

Auf diesen Anruf wurde keine Antwort zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ServerId

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für einen Server, den Sie gestoppt haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel stoppt einen Server.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Anruf.

Beispielantwort

```
{
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

TagResource

Hängt ein Schlüssel-Wert-Paar an eine Ressource an, die durch ihren Amazon-Ressourcennamen () identifiziert wird. ARN Ressourcen sind Benutzer, Server, Rollen und andere Entitäten.

Auf diesen Anruf wurde keine Antwort zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{
  "Arn": "string",
  "Tags": [
    {
      "Key": "string",
      "Value": "string"
    }
  ]
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

Arn

Ein Amazon-Ressourcenname (ARN) für eine bestimmte AWS Ressource, z. B. einen Server, einen Benutzer oder eine Rolle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

Tags

Ihnen zugewiesene Schlüssel-Wert-Paare ARNs, die Sie verwenden können, um Ressourcen nach Typ zu gruppieren und nach ihnen zu suchen. Sie können diese Metadaten für jeden Zweck an Ressourcen (Server, Benutzer, Workflows usw.) anhängen.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird einem Server, für den das Dateiübertragungsprotokoll aktiviert ist, ein Tag hinzugefügt.

Beispielanforderung

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
  "Tags": [
    {
      "Key": "Group",
      "Value": "Europe"
    }
  ]
}
```

Beispiel

Dieses Beispiel veranschaulicht eine Verwendung von `TagResource`

Beispielantwort

HTTP 200 response with an empty HTTP body.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)

- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

TestConnection

Testet, ob Ihr SFTP Connector erfolgreich eingerichtet wurde. Es wird dringend empfohlen, diesen Vorgang aufzurufen, um zu testen, ob Sie Dateien zwischen dem lokalen AWS Speicher und dem SFTP Server eines Handelspartners übertragen können.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "ConnectorId": "string",  
  "Status": "string",  
  "StatusMessage": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ConnectorId

Gibt den Bezeichner des Connector-Objekts zurück, das Sie testen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c - ([0-9a-f] {17})

Status

Wird zurückgegeben OK, wenn der Test erfolgreich war oder ERROR wenn der Test fehlschlägt.

Typ: Zeichenfolge

StatusMessage

Gibt zurück `Connection succeeded`, ob der Test erfolgreich war. Oder gibt eine beschreibende Fehlermeldung zurück, wenn der Test fehlschlägt. Die folgende Liste enthält je nach der Fehlermeldung, die Sie erhalten, Einzelheiten zur Problembehandlung.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr geheimer Name mit dem Namen in den Berechtigungen für die Übertragung von Rollen übereinstimmt.
- Überprüfen Sie den Server URL in der Connector-Konfiguration und stellen Sie sicher, dass die Anmeldeinformationen außerhalb des Connectors erfolgreich funktionieren.
- Stellen Sie sicher, dass der geheime Schlüssel existiert und richtig formatiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass der vertrauenswürdige Hostschlüssel in der Connectorkonfiguration mit der `ssh-keyscan` Ausgabe übereinstimmt.

Typ: Zeichenfolge

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, weil der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Das folgende Beispiel testet die Verbindung zu einem Remoteserver.

```
aws transfer test-connection --connector-id c-abcd1234567890fff
```

Beispielantwort

Bei Erfolg gibt der API Aufruf die folgenden Details zurück.

```
{
  "Status": "OK",
  "StatusMessage": "Connection succeeded"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

TestIdentityProvider

Wenn der `IdentityProviderType` eines für das File Transfer Protocol aktivierten Servers `AWS_DIRECTORY_SERVICE` oder ist, wird `getTestAPI_Gateway`, ob Ihr Identitätsanbieter erfolgreich eingerichtet wurde. Es wird dringend empfohlen, dass Sie diesen Vorgang aufrufen, um Ihre Authentifizierungsmethode zu testen, sobald Sie Ihren Server erstellt haben. Auf diese Weise können Sie Probleme mit der Integration des Identitätsanbieters beheben, um sicherzustellen, dass Ihre Benutzer den Dienst erfolgreich nutzen können.

Die Parameter `ServerId` und `UserName` müssen angegeben werden. Die `ServerProtocolSourceIp`, und `UserPassword` sind alle optional.

Beachten Sie Folgendes:

- Sie können nicht verwenden `TestIdentityProvider`, wenn `IdentityProviderType` der Ihres Servers ist `SERVICE_MANAGED`.
- `TestIdentityProvider` funktioniert nicht mit Schlüsseln: Es akzeptiert nur Passwörter.
- `TestIdentityProvider` kann den Passwortvorgang für einen benutzerdefinierten Identity Provider testen, der Schlüssel und Passwörter verarbeitet.
- Wenn Sie falsche Werte für Parameter angeben, ist das Response Feld leer.
- Wenn Sie eine Server-ID für einen Server angeben, der vom Dienst verwaltete Benutzer verwendet, wird eine Fehlermeldung angezeigt:

```
An error occurred (InvalidRequestException) when calling the
TestIdentityProvider operation: s-server-ID not configured for external
auth
```

- Wenn Sie eine Server-ID für den `--server-id` Parameter eingeben, die keinen tatsächlichen Transferserver identifiziert, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
An error occurred (ResourceNotFoundException) when calling the
TestIdentityProvider operation: Unknown server.
```

Es ist möglich, dass sich Ihr Server in einer anderen Region befindet. Sie können eine Region angeben, indem Sie Folgendes hinzufügen: `--region region-code`, `--region us-east-2` um beispielsweise einen Server in USA Ost (Ohio) anzugeben.

Anforderungssyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "ServerProtocol": "string",
  "SourceIp": "string",
  "UserName": "string",
  "UserPassword": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[ServerId](#)

Ein vom System zugewiesener Bezeichner für einen bestimmten Server. Die Benutzerauthentifizierungsmethode dieses Servers wird mit einem Benutzernamen und einem Passwort getestet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

[ServerProtocol](#)

Der Typ des zu testenden Dateiübertragungsprotokolls.

Die verfügbaren Protokolle sind:

- Secure Shell (SSH) Dateiübertragungsprotokoll (SFTP)
- Sicheres Dateiübertragungsprotokoll (FTPS)
- Dateiübertragungsprotokoll (FTP)
- Erklärung zur Anwendbarkeit (2) AS2

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SFTP | FTP | FTPS | AS2

Erforderlich: Nein

[SourceIp](#)

Die Quell-IP-Adresse des zu testenden Kontos.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 32 Zeichen.

Pattern: `\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

Erforderlich: Nein

[UserName](#)

Der Name des Kontos, das getestet werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

[UserPassword](#)

Das Passwort des Kontos, das getestet werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "Message": "string",
```

```
"Response": "string",  
"StatusCode": number,  
"Url": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

Message

Eine Meldung, die angibt, ob der Test erfolgreich war oder nicht.

Note

Wenn eine leere Zeichenfolge zurückgegeben wird, ist die wahrscheinlichste Ursache, dass die Authentifizierung aufgrund eines falschen Benutzernamens oder Passworts fehlgeschlagen ist.

Typ: Zeichenfolge

Response

Die Antwort, die von Ihrem API Gateway oder Ihrer Lambda-Funktion zurückgegeben wird.

Typ: Zeichenfolge

StatusCode

Der HTTP Statuscode, der die Antwort von Ihrem API Gateway oder Ihrer Lambda-Funktion ist.

Typ: Ganzzahl

Url

Der Endpunkt des Dienstes, der zur Authentifizierung eines Benutzers verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Die folgende Anfrage gibt eine Nachricht von einem Identitätsanbieter zurück, dass eine Kombination aus Benutzername und Passwort eine gültige Identität darstellt, mit der die Identität verwendet werden kann AWS Transfer Family.

Beispielanforderung

```
{
  "ServerID": "s-01234567890abcdef",
  "UserName": "my_user",
  "UserPassword": "MyPassword-1"
```


}

Beispiel

Die folgende Antwort zeigt eine Beispielantwort für einen erfolgreichen Test.

Beispielantwort

```
"Response": "{
  \"homeDirectory\": \"\\mybucket001\\\", \"homeDirectoryDetails\": null,
  \"homeDirectoryType\": \"PATH\\\", \"posixProfile\": null,
  \"publicKeys\": \"[ssh-rsa-key]\\\", \"role\": \"arn:aws:iam::123456789012:role/
my_role\\\", \"policy\": null, \"username\": \"transferuser002\\\",
  \"identityProviderType\": null, \"userConfigMessage\": null)}\"}
\"StatusCode\": \"200\",
\"Message\": \"\"
```

Beispiel

Die folgende Antwort gibt an, dass der angegebene Benutzer zu mehr als einer Gruppe gehört, die Zugriff hat.

```
"Response": "",
"StatusCode": 200,
"Message": "More than one associated access found for user's groups."
```

Beispiel

Wenn Sie mithilfe eines API Gateways einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter erstellt und konfiguriert haben, können Sie den folgenden Befehl eingeben, um Ihren Benutzer zu testen:

```
aws transfer test-identity-provider --server-id s-0123456789abcdefg --user-
name myuser
```

wobei s-0123456789abcdefg Ihr Transferserver und myuser der Benutzername für Ihren benutzerdefinierten Benutzer ist.

Wenn der Befehl erfolgreich ist, ähnelt Ihre Antwort der folgenden, wobei:

- AWS-Konto Die ID ist 012345678901
- Die Benutzerrolle ist user-role-api-gateway
- Das Home-Verzeichnis ist myuser-bucket
- Der öffentliche Schlüssel ist der öffentliche Schlüssel
- Aufruf ist Aufruf URL - URL

```
{
  "Response": "{\\\"Role\\\": \\\"arn:aws:iam::012345678901:role/user-role-api-gateway\\\",
\\\"HomeDirectory\\\": \\\"/myuser-bucket\\\",\\\"PublicKeys\\\": \\\"[public-key]\\\"}\",
  \"StatusCode\": 200,
  \"Message\": \"\",
  \"Url\": \"https://invocation-URL/servers/s-0123456789abcdefg/users/myuser/config\"
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UntagResource

Trennt ein Schlüssel-Wert-Paar von einer Ressource, die durch ihren Amazon-Ressourcennamen () identifiziert wird. ARN Ressourcen sind Benutzer, Server, Rollen und andere Entitäten.

Auf diesen Anruf wurde keine Antwort zurückgegeben.

Anforderungssyntax

```
{  
  "Arn": "string",  
  "TagKeys": [ "string" ]  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

Arn

Der Wert der Ressource, für die das Tag entfernt werden soll. Ein Amazon-Ressourcenname (ARN) ist eine Kennung für eine bestimmte AWS Ressource, z. B. einen Server, einen Benutzer oder eine Rolle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

TagKeys

TagKeys sind Schlüssel-Wert-Paare, die verwendet werden können ARNs, um Ressourcen nach Typ zu gruppieren und nach ihnen zu suchen. Diese Metadaten können für jeden Zweck an Ressourcen angehängt werden.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Erforderlich: Ja

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort mit einem leeren HTTP Text zurück.

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Tag eines Servers entfernt, für den das File Transfer Protocol aktiviert ist.

Beispielanforderung

```
{
  "Arn": "arn:aws:transfer:us-east-1:176354371281:server/s-01234567890abcdef",
  "TagKeys": "Europe" ]
}
```

Beispiel

Dieses Beispiel veranschaulicht eine Verwendung von `UntagResource`

Beispielantwort

HTTP 200 response with an empty HTTP body.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)

- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UpdateAccess

Ermöglicht es Ihnen, die Parameter für den in den ExternalID Parametern ServerID und angegebenen Zugriff zu aktualisieren.

Anforderungssyntax

```
{
  "ExternalId": "string",
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
  "Role": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName,ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl `YourGroupName` durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: `=`, `.`, `@`: `/`-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `S-1-[\d-]+`

Erforderlich: Ja

[HomeDirectory](#)

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für `HomeDirectory` ist `/bucket_name/home/mydirectory`.

Note

Der `HomeDirectory`-Parameter wird nur verwendet, wenn `HomeDirectoryType` auf `PATH` gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `(|/.*)`

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryMappings](#)

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar

gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paar.

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um Ihren Benutzer auf das angegebene Home-Verzeichnis (" chroot „) zu sperren. Dazu können Sie Entry auf / und auf den HomeDirectory Parameterwert setzenTarget.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paarchroot.

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Artikeln.

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryType](#)

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

HomeDirectoryTypeIst dies der LOGICAL Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. HomeDirectoryMappings Ist dies hingegen der Fall, HomeDirectoryType geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad anHomeDirectory. PATH Sie können nicht beides HomeDirectory und HomeDirectoryMappings in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PATH | LOGICAL

Erforderlich: Nein

[Policy](#)

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

Note

Diese Richtlinie gilt nur, wenn die Domain von Amazon S3 ServerId ist. Amazon verwendet EFS keine Sitzungsrichtlinien.

AWS Transfer Family Speichert für Sitzungsrichtlinien die Richtlinie als JSON Blob und nicht als Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Richtlinie. Sie speichern die Richtlinie als JSON Blob und übergeben sie im Policy Argument.

Ein Beispiel für eine Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#).

Weitere Informationen finden Sie [AssumeRole](#) in der AWS Security Token Service API Reference.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

[PosixProfile](#)

Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Dies ist der spezifische Server, dem Sie Ihren Benutzer hinzugefügt haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ExternalId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ExternalId

Die externe Kennung der Gruppe, deren Benutzer über die aktivierten Protokolle mithilfe von AWS Transfer Family Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

ServerId

Die Kennung des Servers, mit dem der Benutzer verbunden ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServiceError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UpdateAgreement

Aktualisiert einige Parameter für eine bestehende Vereinbarung. Geben Sie die `AgreementId` und die `ServerId` für die Vereinbarung an, die Sie aktualisieren möchten, zusammen mit den neuen Werten für die zu aktualisierenden Parameter.

Anforderungssyntax

```
{
  "AccessRole": "string",
  "AgreementId": "string",
  "BaseDirectory": "string",
  "Description": "string",
  "LocalProfileId": "string",
  "PartnerProfileId": "string",
  "ServerId": "string",
  "Status": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AccessRole](#)

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Konnektoren

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält.

Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

AgreementId

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `a-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

BaseDirectory

Um das Zielverzeichnis (den Ordner) für übertragene Dateien zu ändern, geben Sie den Bucket-Ordner an, den Sie verwenden möchten, `/DOC-EXAMPLE-BUCKET/home/mydirectory` z. B.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (| / . *)

Erforderlich: Nein

Description

Um die bestehende Beschreibung zu ersetzen, geben Sie eine kurze Beschreibung der Vereinbarung ein.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: [\p{Graph}] +

Erforderlich: Nein

LocalProfileId

Eine eindeutige Kennung für das AS2 lokale Profil.

Um die lokale Profil-ID zu ändern, geben Sie hier einen neuen Wert ein.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p - ([0 - 9 a - f] { 17 })

Erforderlich: Nein

PartnerProfileId

Eine eindeutige Kennung für das Partnerprofil. Um die Partnerprofil-ID zu ändern, geben Sie hier einen neuen Wert ein.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p - ([0 - 9 a - f] { 17 })

Erforderlich: Nein

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Dies ist der spezifische Server, den die Vereinbarung verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Status

Sie können den Status der Vereinbarung aktualisieren, indem Sie entweder eine inaktive Vereinbarung aktivieren oder umgekehrt.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "AgreementId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

AgreementId

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: a-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, weil der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

UpdateCertificate

Aktualisiert die aktiven und inaktiven Daten für ein Zertifikat.

Anforderungssyntax

```
{  
  "ActiveDate": number,  
  "CertificateId": "string",  
  "Description": "string",  
  "InactiveDate": number  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[ActiveDate](#)

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat aktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

[CertificateId](#)

Die ID des Zertifikatsobjekts, das Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

[Description](#)

Eine kurze Beschreibung zur leichteren Identifizierung des Zertifikats.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Graph}]+`

Erforderlich: Nein

[InactiveDate](#)

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat inaktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "CertificateId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[CertificateId](#)

Gibt den Bezeichner des Zertifikatsobjekts zurück, das Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird das aktive Datum für ein Zertifikat aktualisiert und das aktive Datum auf den 16. Januar 2022 um 16:12:07 UTC -5 Stunden festgelegt.

Beispielanforderung

```
aws transfer update-certificate --certificate-id c-abcdefg123456hijk --active-date  
2022-01-16T16:12:07-05:00
```

Beispiel

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Antwort auf diesen API Aufruf.

Beispielantwort

```
"CertificateId": "c-abcdefg123456hijk"
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UpdateConnector

Aktualisiert einige Parameter für einen vorhandenen Konnektor. Geben Sie die Werte ConnectorId für den Connector an, den Sie aktualisieren möchten, zusammen mit den neuen Werten für die zu aktualisierenden Parameter.

Anforderungssyntax

```
{
  "AccessRole": "string",
  "As2Config": {
    "BasicAuthSecretId": "string",
    "Compression": "string",
    "EncryptionAlgorithm": "string",
    "LocalProfileId": "string",
    "MdnResponse": "string",
    "MdnSigningAlgorithm": "string",
    "MessageSubject": "string",
    "PartnerProfileId": "string",
    "SigningAlgorithm": "string"
  },
  "ConnectorId": "string",
  "LoggingRole": "string",
  "SftpConfig": {
    "TrustedHostKeys": [ "string" ],
    "UserSecretId": "string"
  },
  "Url": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anforderung akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[AccessRole](#)

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcennamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Steckverbinder

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält. Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

[As2Config](#)

Eine Struktur, die die Parameter für ein AS2 Connector-Objekt enthält.

Typ: [As2ConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

ConnectorId

Der eindeutige Bezeichner für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `c-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

LoggingRole

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Connector ermöglicht, die CloudWatch Protokollierung für Amazon S3-Ereignisse zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Connector-Aktivität in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

SftpConfig

Eine Struktur, die die Parameter für ein SFTP Connector-Objekt enthält.

Typ: [SftpConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Url

Der URL des Partners AS2 oder SFTP Endpunkts.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "ConnectorId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ConnectorId

Gibt den Bezeichner des Connector-Objekts zurück, das Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: c - ([0-9a-f] {17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UpdateHostKey

Aktualisiert die Beschreibung für den Host-Schlüssel, der durch die HostKeyId Parameter ServerId und angegeben ist.

Anforderungssyntax

```
{
  "Description": "string",
  "HostKeyId": "string",
  "ServerId": "string"
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

Description

Eine aktualisierte Beschreibung für den Hostschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}]*`

Erforderlich: Ja

HostKeyId

Die ID des Hostschlüssels, den Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: `hostkey-[0-9a-f]{17}`

Erforderlich: Ja

[ServerId](#)

Die ID des Servers, der den Hostschlüssel enthält, den Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "HostKeyId": "string",  
  "ServerId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[HostKeyId](#)

Gibt die Hostschlüssel-ID für den aktualisierten Hostschlüssel zurück.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: hostkey-[0-9a-f]{17}

[ServerId](#)

Gibt die Server-ID für den Server zurück, der den aktualisierten Hostschlüssel enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)

- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UpdateProfile

Aktualisiert einige Parameter für ein vorhandenes Profil. Geben Sie die `ProfileId` für das Profil, das Sie aktualisieren möchten, zusammen mit den neuen Werten für die zu aktualisierenden Parameter an.

Anforderungssyntax

```
{  
  "CertificateIds": [ "string" ],  
  "ProfileId": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

CertificateIds

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

ProfileId

Die ID des Profilobjekts, das Sie aktualisieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `p-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{  
  "ProfileId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ProfileId

Gibt den Bezeichner für das Profil zurück, das aktualisiert wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

UpdateServer

Aktualisiert die Eigenschaften des Servers, für den das Dateiübertragungsprotokoll aktiviert ist, nachdem dieser Server erstellt wurde.

Der UpdateServer Aufruf gibt den des Servers zurück, ServerId den Sie aktualisiert haben.

Anforderungssyntax

```
{
  "Certificate": "string",
  "EndpointDetails": {
    "AddressAllocationIds": [ "string" ],
    "SecurityGroupIds": [ "string" ],
    "SubnetIds": [ "string" ],
    "VpcEndpointId": "string",
    "VpcId": "string"
  },
  "EndpointType": "string",
  "HostKey": "string",
  "IdentityProviderDetails": {
    "DirectoryId": "string",
    "Function": "string",
    "InvocationRole": "string",
    "SftpAuthenticationMethods": "string",
    "Url": "string"
  },
  "LoggingRole": "string",
  "PostAuthenticationLoginBanner": "string",
  "PreAuthenticationLoginBanner": "string",
  "ProtocolDetails": {
    "As2Transports": [ "string" ],
    "PassiveIp": "string",
    "SetStatOption": "string",
    "TlsSessionResumptionMode": "string"
  },
  "Protocols": [ "string" ],
  "S3StorageOptions": {
    "DirectoryListingOptimization": "string"
  },
  "SecurityPolicyName": "string",
  "ServerId": "string",
  "StructuredLogDestinations": [ "string" ],
```

```

"WorkflowDetails": {
  "OnPartialUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ],
  "OnUpload": [
    {
      "ExecutionRole": "string",
      "WorkflowId": "string"
    }
  ]
}

```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[Certificate](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des AWS Certificate Manager (ACM) -Zertifikats.
Erforderlich, wenn Protocols auf FTPS eingestellt ist.

Informationen zum Anfordern eines neuen öffentlichen Zertifikats finden Sie unter [Anfordern eines öffentlichen Zertifikats](#) im AWS Certificate Manager Manager-Benutzerhandbuch.

Informationen zum Importieren eines vorhandenen Zertifikats finden Sie unter [Zertifikate importieren in ACM](#) im AWS Certificate Manager Manager-Benutzerhandbuch. ACM

Informationen zum Anfordern eines privaten Zertifikats zur Verwendung FTPS über private IP-Adressen finden Sie unter [Anfordern eines privaten Zertifikats im AWS Certificate Manager](#) Manager-Benutzerhandbuch.

Zertifikate mit den folgenden kryptografischen Algorithmen und Schlüsselgrößen werden unterstützt:

- 2048-Bit RSA (_2048) RSA

- 4096-Bit (_4096) RSA RSA
- Elliptic Prime Curve 256-Bit (EC_prime256v1)
- Elliptic Prime Curve 384-Bit (EC_secp384r1)
- Elliptic Prime Curve 521-Bit (EC_secp521r1)

 Note

Bei dem Zertifikat muss es sich um ein gültiges SSL/TLS X.509 Version 3-Zertifikat mit einer angegebenen IP-Adresse und FQDN Informationen über den Aussteller handeln.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Erforderlich: Nein

EndpointDetails

Die Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkteinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind. Wenn Sie Ihren Endpunkt in Ihrem hostenVPC, können Sie Ihren Endpunkt nur für Ressourcen innerhalb Ihres Computers zugänglich machenVPC, oder Sie können Elastic IP-Adressen anhängen und Ihren Endpunkt für Clients über das Internet zugänglich machen. Ihre VPC Standard-Sicherheitsgruppen werden Ihrem Endpunkt automatisch zugewiesen.

Typ: [EndpointDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

EndpointType

Der Typ des Endpunkts, den Ihr Server verwenden soll. Sie können wählen, ob Sie den Endpunkt Ihres Servers öffentlich zugänglich machen (PUBLIC) oder ihn auf Ihrem Server hosten möchtenVPC. Bei einem Endpunkt, der in einem gehostet wirdVPC, können Sie den Zugriff auf Ihren Server und Ihre Ressourcen auf Ihren Server und Ihre Ressourcen beschränken VPC oder ihn mit dem Internet verbinden, indem Sie Elastic IP-Adressen direkt an ihn anhängen.

 Note

Nach dem 19. Mai 2021 können Sie mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` Ihrem Konto keinen Server mehr erstellen, sofern Ihr AWS Konto dies nicht bereits vor dem

19. Mai 2021 getan hat. Wenn du am oder vor dem 19. Mai 2021 bereits Server mit `EndpointType=VPC_ENDPOINT` deinem AWS Konto erstellt hast, bist du davon nicht betroffen. Verwenden Sie nach diesem Datum `EndpointType =VPC`.

Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT](#).

Es wird empfohlen, dass Sie VPC als `EndpointType` verwenden. Bei diesem Endpunkttyp haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei IPv4 Elastic-Adressen (einschließlich BYO IP) direkt mit dem Endpunkt Ihres Servers zu verknüpfen und mithilfe von VPC Sicherheitsgruppen den Datenverkehr anhand der öffentlichen IP-Adresse des Clients einzuschränken. Dies ist nicht möglich, wenn `EndpointType` auf `VPC_ENDPOINT` gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

Erforderlich: Nein

HostKey

Der RSAECDSA, oder ED25519 private Schlüssel, der für Ihren SFTP -fähigen Server verwendet werden soll. Sie können mehrere Hostschlüssel hinzufügen, falls Sie Schlüssel rotieren möchten oder wenn Sie über einen Satz aktiver Schlüssel verfügen, die unterschiedliche Algorithmen verwenden.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen RSA 2048-Bit-Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t rsa -b 2048 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

Verwenden Sie einen Mindestwert von 2048 für die Option. -b Sie können einen stärkeren Schlüssel erstellen, indem Sie 3072 oder 4096 verwenden.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen ECDSA 256-Bit-Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t ecdsa -b 256 -N "" -m PEM -f my-new-server-key.
```

Gültige Werte für die -b Option für ECDSA sind 256, 384 und 521.

Verwenden Sie den folgenden Befehl, um einen ED25519 Schlüssel ohne Passphrase zu generieren:

```
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f my-new-server-key.
```

Alle diese Befehle können Sie durch eine Zeichenfolge my-new-server-keyIhrer Wahl ersetzen.

 Important

Wenn Sie nicht vorhaben, bestehende Benutzer von einem vorhandenen Server mit SFTP aktivierter Option auf einen neuen Server zu migrieren, aktualisieren Sie den Hostschlüssel nicht. Das versehentliche Ändern des Host-Schlüssels eines Servers kann zu Unterbrechungen führen.

Weitere Informationen finden Sie im [AWS Transfer Family Benutzerhandbuch unter Hostschlüssel für Ihren SFTP -fähigen Server aktualisieren](#).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Erforderlich: Nein

[IdentityProviderDetails](#)

Ein Array, das alle Informationen enthält, die zum Aufrufen der API Authentifizierungsmethode eines Kunden erforderlich sind.

Typ: [IdentityProviderDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[LoggingRole](#)

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Server ermöglicht, die CloudWatch Amazon-Protokollierung für Amazon S3 oder Amazon zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Benutzeraktivitäten in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: (|arn:.*role/\S+)

Erforderlich: Nein

PostAuthenticationLoginBanner

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird nach Authentifizierung des Benutzers angezeigt.

Note

Das SFTP Protokoll unterstützt keine Anzeige von Bannern nach der Authentifizierung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

Erforderlich: Nein

PreAuthenticationLoginBanner

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird angezeigt, bevor sich der Benutzer authentifiziert. Das folgende Banner zeigt beispielsweise Details zur Verwendung des Systems an:

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using  
this computer system without authority, or in excess of their authority,  
are subject to having all of their activities on this system monitored  
and recorded by system personnel.
```

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

Erforderlich: Nein

[ProtocolDetails](#)

Protokolleinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind.

- Verwenden Sie den `PassiveIp` Parameter, um den passiven Modus (für FTP und FTPS Protokolle) anzugeben. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse mit vier Punkten ein, z. B. die externe IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers.
- Verwenden Sie den Parameter `SetStatOption`, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn der Client versucht, den Befehl SETSTAT für eine Datei zu verwenden, die Sie in einen Amazon-S3-Bucket hochladen. Damit der AWS Transfer Family Server den SETSTAT Befehl ignoriert und Dateien hochlädt, ohne Änderungen an Ihrem SFTP Client vornehmen zu müssen, setzen Sie den Wert auf. `ENABLE_NO_OP` Wenn Sie den `SetStatOption` Parameter auf `ENABLE_NO_OP` setzen, generiert Transfer Family einen Protokolleintrag in Amazon CloudWatch Logs, sodass Sie feststellen können, wann der Client einen SETSTAT Aufruf tätigt.
- Verwenden Sie den `TlsSessionResumptionMode` Parameter, um festzustellen, ob Ihr AWS Transfer Family Server die letzten, ausgehandelten Sitzungen über eine eindeutige Sitzungs-ID wieder aufnimmt.
- `As2Transport` gibt die Transportmethode für die AS2 Nachrichten an. Derzeit wird nur HTTP unterstützt.

Typ: [ProtocolDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

[Protocols](#)

Gibt das/die Dateiübertragungsprotokoll(e) an, über das/die der Dateiübertragungsprotokoll-Client eine Verbindung zum Endpunkt des Servers herstellen kann. Die verfügbaren Protokolle sind:

- SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): Dateiübertragung über SSH
- FTPS(File Transfer Protocol Secure): Dateiübertragung mit TLS Verschlüsselung
- FTP (File Transfer Protocol): Unverschlüsselte Dateiübertragung
- AS2(Anwendbarkeitserklärung 2): wird für den Transport strukturierter business-to-business Daten verwendet

Note

- Wenn Sie auswählen `FTPS`, müssen Sie ein in AWS Certificate Manager (ACM) gespeichertes Zertifikat auswählen, das zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen. `FTPS`

- Wenn Protocol entweder FTP oder FTPS enthält, muss EndpointType VPC lauten und IdentityProviderType muss AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY lauten.
- Wenn Protocol FTP enthält, können AddressAllocationIds nicht zugeordnet werden.
- Wenn Protocol nur auf SFTP gesetzt ist, kann EndpointType auf PUBLIC gesetzt werden und IdentityProviderType kann auf einen der unterstützten Identitätstypen gesetzt werden: SERVICE_MANAGED, AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY.
- Wenn das Protocol AS2 enthält, dann muss der EndpointType VPC lauten und die Domain muss Amazon S3 sein.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 4 Elementen.

Zulässige Werte: SFTP | FTP | FTPS | AS2

Erforderlich: Nein

S3StorageOptions

Gibt an, ob die Leistung für Ihre Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimiert ist oder nicht. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

Standardmäßig haben Zuordnungen von Home-Verzeichnissen einen TYPE Wert von.

DIRECTORY Wenn Sie diese Option aktivieren, müssten Sie den Wert dann explizit auf setzen, FILE wenn Sie möchten HomeDirectoryMapEntryType, dass eine Zuordnung ein Dateiziel hat.

Typ: [S3StorageOptions](#) Objekt

Erforderlich: Nein

SecurityPolicyName

Gibt den Namen der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `TransferSecurityPolicy-.+`

Erforderlich: Nein

[ServerId](#)

Ein vom System zugewiesener eindeutiger Bezeichner für eine Serverinstanz, der der Transfer Family Family-Benutzer zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

[StructuredLogDestinations](#)

Gibt die Protokollgruppen an, an die Ihre Serverprotokolle gesendet werden.

Um eine Protokollgruppe anzugeben, müssen Sie die ARN für eine bestehende Protokollgruppe angeben. In diesem Fall lautet das Format der Protokollgruppe wie folgt:

`arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*`

Beispiel: `arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:*`

Wenn Sie zuvor eine Protokollgruppe für einen Server angegeben haben, können Sie diese löschen und somit die strukturierte Protokollierung deaktivieren, indem Sie in einem `update-server` Aufruf einen leeren Wert für diesen Parameter angeben. Beispielsweise:

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

Typ: Zeichenfolge-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

[WorkflowDetails](#)

Gibt die Workflow-ID für den zuzuweisenden Workflow und die für die Ausführung des Workflows verwendete Ausführungsrolle an.

Zusätzlich zu einem Workflow, der ausgeführt wird, wenn eine Datei vollständig hochgeladen wurde, kann `WorkflowDetails` auch eine Workflow-ID (und Ausführungsrolle) für einen Workflow enthalten, der beim teilweisen Upload ausgeführt werden soll. Ein teilweiser Upload erfolgt, wenn die Serversitzung unterbrochen wird, während die Datei noch hochgeladen wird.

Um einen zugeordneten Workflow von einem Server zu entfernen, können Sie einen leeren `OnUpload`-Datentyp bereitstellen, wie im folgenden Beispiel.

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-  
details '{"OnUpload":[]}'
```

Typ: [WorkflowDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Antwortsyntax

```
{  
  "ServerId": "string"  
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

[ServerId](#)

Eine vom System zugewiesene eindeutige Kennung für einen Server, dem der Transfer Family Family-Benutzer zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTPStatusCode: 400

ConflictException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der für einen Server aufgerufen UpdateServer wird, für den das Dateiübertragungsprotokoll aktiviert ist VPC und der Endpunktyp des Servers nicht verfügbar VpcEndpointID ist.

HTTPStatusCode: 400

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceExistsException

Die angeforderte Ressource ist nicht vorhanden oder befindet sich in einer anderen Region als der für den Befehl angegebenen.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird die Rolle eines Servers aktualisiert.

Beispielanforderung

```
{
  "EndpointDetails": {
    "VpcEndpointId": "vpce-01234f056f3g13",
    "LoggingRole": "CloudWatchS3Events",
    "ServerId": "s-01234567890abcdef"
  }
}
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel werden alle zugehörigen Workflows vom Server entfernt.

Beispielanforderung

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-details
'{"OnUpload":[]}'
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Aufruf.

Beispielantwort

```
{  
  "ServerId": "s-01234567890abcdef"  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDKfür .NET](#)
- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür JavaScript V3](#)
- [AWS SDKfür PHP V3](#)
- [AWS SDKfür Python](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

UpdateUser

Weist einem Benutzer neue Eigenschaften zu. Parameter, die Sie übergeben, ändern einige oder alle der folgenden Elemente: das Basisverzeichnis, die Rolle und die Richtlinie für die `UserName` und, die `ServerId` Sie angeben.

Die Antwort gibt das `ServerId` und das `UserName` für den aktualisierten Benutzer zurück.

In der Konsole können Sie `Eingeschränkt` auswählen, wenn Sie einen Benutzer erstellen oder aktualisieren. Dadurch wird sichergestellt, dass der Benutzer auf nichts außerhalb seines Home-Verzeichnisses zugreifen kann. Die programmatische Methode zur Konfiguration dieses Verhaltens besteht darin, den Benutzer zu aktualisieren. Setzen Sie die `HomeDirectoryType` auf `LOGICAL` und geben Sie die `HomeDirectoryMappings` mit `Entry` als `root (/)` und `Target` als ihr Heimatverzeichnis an.

Wenn das Home-Verzeichnis des Benutzers beispielsweise lautet `/test/admin-user`, aktualisiert der folgende Befehl den Benutzer so, dass in seiner Konfiguration in der Konsole das Kennzeichen `Eingeschränkt` als ausgewählt angezeigt wird.

```
aws transfer update-user --server-id <server-id> --user-name admin-user --
home-directory-type LOGICAL --home-directory-mappings "[{\"Entry\":\"/\",
\"Target\":\"/test/admin-user\"}]"
```

Anforderungssyntax

```
{
  "HomeDirectory": "string",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "string",
      "Target": "string",
      "Type": "string"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "string",
  "Policy": "string",
  "PosixProfile": {
    "Gid": number,
    "SecondaryGids": [ number ],
    "Uid": number
  },
}
```

```
"Role": "string",  
"ServerId": "string",  
"UserName": "string"  
}
```

Anforderungsparameter

Informationen zu den Parametern, die alle Aktionen gemeinsam haben, finden Sie unter [Allgemeine Parameter](#).

Die Anfrage akzeptiert die folgenden Daten im JSON Format.

[HomeDirectory](#)

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist /bucket_name/home/mydirectory.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (| / . *)

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryMappings](#)

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Beispiel für ein Target Und-Paar.

```
[ { "Entry": "/directory1", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um Ihren Benutzer auf das angegebene Home-Verzeichnis ("chroot „) zu sperren. Dazu können Sie den Wert Entry auf '/' und dann Target auf den HomeDirectory Parameterwert setzen.

Im Folgenden finden Sie ein Entry Target Und-Pair-Beispiel fürchroot.

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Artikeln.

Erforderlich: Nein

[HomeDirectoryType](#)

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

HomeDirectoryTypeIst dies der LOGICAL Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. HomeDirectoryMappings Ist dies hingegen der Fall, HomeDirectoryType geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad anHomeDirectory. PATH Sie können nicht beides HomeDirectory und HomeDirectoryMappings in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PATH | LOGICAL

Erforderlich: Nein

Policy

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

Note

Diese Richtlinie gilt nur, wenn die Domain von Amazon S3 ServerId ist. Amazon verwendet EFS keine Sitzungsrichtlinien.

AWS Transfer Family Speichert für Sitzungsrichtlinien die Richtlinie als JSON Blob und nicht als Amazon-Ressourcennamen (ARN) der Richtlinie. Sie speichern die Richtlinie als JSON Blob und übergeben sie im `Policy` Argument.

Ein Beispiel für eine Sitzungsrichtlinien finden Sie unter [Sitzungsrichtlinien](#).

Weitere Informationen finden Sie [AssumeRole](#) in der AWS Security Token Service API Reference.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

PosixProfile

Gibt die vollständige POSIX Identität an, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre Amazon Elastic File Systems (AmazonEFS) steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem

steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige Kennung für eine Transfer Family Family-Serverinstanz, der der Benutzer zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Ja

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Benutzer identifiziert und einem Server zugeordnet ist, wie durch die `ServerId` festgelegt. Dieser Benutzername muss mindestens 3 und maximal 100 Zeichen enthalten. Folgende Zeichen sind gültig: a-z, A-Z, 0-9, Unterstrich '_', Bindestrich '-', Punkt '.' und beim Zeichen '@'. Der Benutzername kann nicht mit einem Bindestrich, einem Punkt oder einem At beginnen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Ja

Antwortsyntax

```
{
  "ServerId": "string",
  "UserName": "string"
}
```

Antwortelemente

Wenn die Aktion erfolgreich ist, sendet der Dienst eine HTTP 200-Antwort zurück.

Die folgenden Daten werden vom Dienst im JSON Format zurückgegeben.

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige Kennung für eine Transfer Family Family-Serverinstanz, der das Konto zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s - ([0-9a-f]{17})

UserName

Der eindeutige Bezeichner für einen Benutzer, der einer Serverinstanz zugewiesen ist, die in der Anfrage angegeben wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: [\w][\w@.-]{2,99}

Fehler

Weitere Informationen zu den allgemeinen Fehlern, die bei allen Aktionen zurückgegeben werden, finden Sie unter [Häufige Fehler](#).

InternalServerError

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn im AWS Transfer Family Dienst ein Fehler auftritt.

HTTPStatusCode: 500

InvalidRequestException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn der Client eine falsch formatierte Anfrage sendet.

HTTPStatusCode: 400

ResourceNotFoundException

Diese Ausnahme wird ausgelöst, wenn eine Ressource vom AWS Transfer Family Family-Dienst nicht gefunden wird.

HTTPStatusCode: 400

ServiceUnavailableException

Die Anfrage ist fehlgeschlagen, da der AWS Transfer Family Family-Dienst nicht verfügbar ist.

HTTPStatusCode: 500

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTPStatusCode: 400

Beispiele

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird ein Transfer Family Family-Benutzer aktualisiert.

Beispielanforderung

```
{
  "HomeDirectory": "/bucket2/documentation",
  "HomeDirectoryMappings": [
    {
      "Entry": "/directory1",
      "Target": "/bucket_name/home/mydirectory"
    }
  ],
  "HomeDirectoryType": "PATH",
  "Role": "AssumeRole",
```

```
"ServerId": "s-01234567890abcdef",  
"UserName": "my_user"  
}
```

Beispiel

Dies ist eine Beispielantwort für diesen API Aufruf.

Beispielantwort

```
{  
  "ServerId": "s-01234567890abcdef",  
  "UserName": "my_user"  
}
```

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS -Befehlszeilenschnittstelle](#)
- [AWS SDK für .NET](#)
- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für JavaScript V3](#)
- [AWS SDK für PHP V3](#)
- [AWS SDK für Python](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

Datentypen

Die folgenden Datentypen werden unterstützt:

- [As2ConnectorConfig](#)
- [CopyStepDetails](#)
- [CustomStepDetails](#)

- [DecryptStepDetails](#)
- [DeleteStepDetails](#)
- [DescribedAccess](#)
- [DescribedAgreement](#)
- [DescribedCertificate](#)
- [DescribedConnector](#)
- [DescribedExecution](#)
- [DescribedHostKey](#)
- [DescribedProfile](#)
- [DescribedSecurityPolicy](#)
- [DescribedServer](#)
- [DescribedUser](#)
- [DescribedWorkflow](#)
- [EfsFileLocation](#)
- [EndpointDetails](#)
- [ExecutionError](#)
- [ExecutionResults](#)
- [ExecutionStepResult](#)
- [FileLocation](#)
- [HomeDirectoryMapEntry](#)
- [IdentityProviderDetails](#)
- [InputFileLocation](#)
- [ListedAccess](#)
- [ListedAgreement](#)
- [ListedCertificate](#)
- [ListedConnector](#)
- [ListedExecution](#)
- [ListedHostKey](#)
- [ListedProfile](#)
- [ListedServer](#)

- [ListedUser](#)
- [ListedWorkflow](#)
- [LoggingConfiguration](#)
- [PosixProfile](#)
- [ProtocolDetails](#)
- [S3FileLocation](#)
- [S3InputFileLocation](#)
- [S3StorageOptions](#)
- [S3Tag](#)
- [ServiceMetadata](#)
- [SftpConnectorConfig](#)
- [SshPublicKey](#)
- [Tag](#)
- [TagStepDetails](#)
- [UserDetails](#)
- [WorkflowDetail](#)
- [WorkflowDetails](#)
- [WorkflowStep](#)

As2ConnectorConfig

Enthält die Details für ein AS2 Connector-Objekt. Das Connector-Objekt wird für AS2 ausgehende Prozesse verwendet, um den AWS Transfer Family Kunden mit dem Geschäftspartner zu verbinden.

Inhalt

BasicAuthSecretId

Bietet Unterstützung für die Standardauthentifizierung für die AS2 ConnectorsAPI. Um die Standardauthentifizierung zu verwenden, müssen Sie den Namen oder den Amazon-Ressourcennamen (ARN) eines Geheimnisses in angeben AWS Secrets Manager.

Der Standardwert für diesen Parameter ist `null`, was darauf hinweist, dass die Standardauthentifizierung für den Connector nicht aktiviert ist.

Wenn der Connector die Standardauthentifizierung verwenden soll, muss das Geheimnis das folgende Format haben:

```
{ "Username": "user-name", "Password": "user-password" }
```

Ersetzen Sie `user-name` und `user-password` durch die Anmeldeinformationen für den tatsächlichen Benutzer, der authentifiziert wird.

Beachten Sie Folgendes:

- Sie speichern diese Anmeldeinformationen in Secrets Manager und geben sie nicht direkt an diesen weiterAPI.
- Wenn Sie denAPI,SDKs, CloudFormation zur Konfiguration Ihres Connectors verwenden, müssen Sie den geheimen Schlüssel erstellen, bevor Sie die Standardauthentifizierung aktivieren können. Wenn Sie jedoch die AWS Managementkonsole verwenden, können Sie das System das Geheimnis für Sie erstellen lassen.

Wenn Sie zuvor die Standardauthentifizierung für einen Connector aktiviert haben, können Sie sie mithilfe des `UpdateConnector` API Anrufs deaktivieren. Wenn Sie beispielsweise den verwenden, können Sie den folgenden Befehl ausführenCLI, um die Standardauthentifizierung zu entfernen:

```
update-connector --connector-id my-connector-id --as2-config  
'BasicAuthSecretId=""'
```

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Compression

Gibt an, ob die AS2 Datei komprimiert ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ZLIB | DISABLED

Erforderlich: Nein

EncryptionAlgorithm

Der Algorithmus, der zum Verschlüsseln der Datei verwendet wird.

Beachten Sie Folgendes:

- Verwenden Sie den DES_EDE3_CBC Algorithmus nur, wenn Sie einen Legacy-Client unterstützen müssen, der ihn benötigt, da es sich um einen schwachen Verschlüsselungsalgorithmus handelt.
- Sie können nur angeben, NONE ob der URL für Ihren Connector verwendet wird HTTPS. Durch die Verwendung wird HTTPS sichergestellt, dass kein Datenverkehr im Klartext gesendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: AES128_CBC | AES192_CBC | AES256_CBC | DES_EDE3_CBC | NONE

Erforderlich: Nein

LocalProfileId

Eine eindeutige Kennung für das AS2 lokale Profil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

MdnResponse

Wird für ausgehende Anfragen (von einem AWS Transfer Family Server zu einem AS2 Partnerserver) verwendet, um festzustellen, ob die Partnerantwort für Übertragungen synchron oder asynchron ist. Geben Sie einen der folgenden Werte an:

- SYNC: Das System erwartet eine synchrone MDN Antwort, die bestätigt, dass die Datei erfolgreich übertragen wurde (oder nicht).
- NONE: Gibt an, dass keine MDN Antwort erforderlich ist.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SYNC | NONE

Erforderlich: Nein

MdnSigningAlgorithm

Der Signaturalgorithmus für die MDN Antwort.

Note

Wenn auf gesetzt DEFAULT (oder überhaupt nicht gesetzt), SigningAlgorithm wird der Wert für verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE | DEFAULT

Erforderlich: Nein

MessageSubject

Wird als Subject HTTP Header-Attribut in AS2 Nachrichten verwendet, die mit dem Connector gesendet werden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}\p{Blank}]+`

Erforderlich: Nein

PartnerProfileId

Eine eindeutige Kennung für das Partnerprofil für den Connector.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

SigningAlgorithm

Der Algorithmus, der verwendet wird, um die mit dem Connector gesendeten AS2 Nachrichten zu signieren.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SHA256 | SHA384 | SHA512 | SHA1 | NONE

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

CopyStepDetails

Jeder Schritttyp hat seine eigene `StepDetails` Struktur.

Inhalt

DestinationFileLocation

Gibt den Speicherort für die kopierte Datei an. Verwenden Sie `${Transfer:UserName}` oder `${Transfer:UploadDate}` in diesem Feld, um das Zielpräfix nach Benutzername oder Upload-Datum zu parametrisieren.

- Legen Sie den Wert auf `festDestinationFileLocation`, `${Transfer:UserName}` um hochgeladene Dateien in einen Amazon S3 S3-Bucket zu kopieren, dem der Name des Transfer Family Family-Benutzers vorangestellt wird, der die Datei hochgeladen hat.
- Legen Sie den Wert auf `festDestinationFileLocation`, `${Transfer:UploadDate}` um hochgeladene Dateien in einen Amazon S3 S3-Bucket zu kopieren, dem das Datum des Uploads vorangestellt ist.

Note

Das System löst `UploadDate` das Datumsformat `YYYY-MM-DD` auf, das auf dem Datum basiert, an dem die Datei hochgeladen wurde. UTC

Typ: [InputFileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Name

Der Name des Schritts, der als Kennung verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 30.

Pattern: `[\w-]*`

Erforderlich: Nein

OverwriteExisting

Ein Flag, das angibt, ob eine vorhandene Datei mit demselben Namen überschrieben werden. Der Standardwert ist FALSE.

Wenn der Workflow eine Datei verarbeitet, die denselben Namen wie eine vorhandene Datei hat, sieht das Verhalten wie folgt aus:

- `OverwriteExisting` ist dies der TRUE Fall, wird die vorhandene Datei durch die Datei ersetzt, die gerade verarbeitet wird.
- `OverwriteExisting` ist dies der Fall FALSE, passiert nichts und die Workflow-Verarbeitung wird gestoppt.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: TRUE | FALSE

Erforderlich: Nein

SourceFileLocation

Gibt an, welche Datei als Eingabe für den Workflow-Schritt verwendet werden soll: entweder die Ausgabe des vorherigen Schritts oder die ursprünglich hochgeladene Datei für den Workflow.

- Um die vorherige Datei als Eingabe zu verwenden, geben Sie ein `${previous.file}`. In diesem Fall verwendet dieser Workflow-Schritt die Ausgabedatei aus dem vorherigen Workflow-Schritt als Eingabe. Dies ist der Standardwert.
- Um den Speicherort der ursprünglich hochgeladenen Datei als Eingabe für diesen Schritt zu verwenden, geben Sie ein `${original.file}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `\$\{(\w+.\w+)\}`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

CustomStepDetails

Jeder Schritttyp hat seine eigene StepDetails Struktur.

Inhalt

Name

Der Name des Schritts, der als Kennung verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 30.

Pattern: `[\w-]*`

Erforderlich: Nein

SourceFileLocation

Gibt an, welche Datei als Eingabe für den Workflow-Schritt verwendet werden soll: entweder die Ausgabe des vorherigen Schritts oder die ursprünglich hochgeladene Datei für den Workflow.

- Um die vorherige Datei als Eingabe zu verwenden, geben Sie ein `{previous.file}`. In diesem Fall verwendet dieser Workflow-Schritt die Ausgabedatei aus dem vorherigen Workflow-Schritt als Eingabe. Dies ist der Standardwert.
- Um den Speicherort der ursprünglich hochgeladenen Datei als Eingabe für diesen Schritt zu verwenden, geben Sie ein `{original.file}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `\\$\\{((\\w+\\.)+\\w+\\)}`

Erforderlich: Nein

Target

Die ARN für die Lambda-Funktion, die aufgerufen wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Höchstlänge = 170 Zeichen.

Pattern: `arn:[a-z-]+:lambda:.*`

Erforderlich: Nein

TimeoutSeconds

Timeout für den Schritt in Sekunden.

Typ: Ganzzahl

Gültiger Bereich: Mindestwert 1. Maximalwert von 1800.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DecryptStepDetails

Jeder Schritttyp hat seine eigene `StepDetails` Struktur.

Inhalt

`DestinationFileLocation`

Gibt den Speicherort für die zu entschlüsselnde Datei an. Verwenden Sie `${Transfer:UserName}` oder `${Transfer:UploadDate}` in diesem Feld, um das Zielpräfix nach Benutzername oder Upload-Datum zu parametrisieren.

- Legen Sie den Wert von `DestinationFileLocation` auf `fest${Transfer:UserName}`, um hochgeladene Dateien in einen Amazon S3 S3-Bucket zu entschlüsseln, dem der Name des Transfer Family Family-Benutzers vorangestellt ist, der die Datei hochgeladen hat.
- Legen Sie den Wert von `DestinationFileLocation` auf `fest${Transfer:UploadDate}`, um hochgeladene Dateien in einen Amazon S3 S3-Bucket zu entschlüsseln, dem das Datum des Uploads vorangestellt ist.



Note

Das System löst `UploadDate` das Datumsformat `YYYY-MM-DD` auf, das auf dem Datum basiert, an dem die Datei hochgeladen wurde. UTC

Typ: [InputFileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Ja

Type

Die Art der verwendeten Verschlüsselung. Derzeit muss dieser Wert sein `PGP`.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PGP`

Erforderlich: Ja

Name

Der Name des Schritts, der als Bezeichner verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 30.

Pattern: `[\w-]*`

Erforderlich: Nein

OverwriteExisting

Ein Flag, das angibt, ob eine vorhandene Datei mit demselben Namen überschrieben werden. Der Standardwert ist FALSE.

Wenn der Workflow eine Datei verarbeitet, die denselben Namen wie eine vorhandene Datei hat, sieht das Verhalten wie folgt aus:

- `OverwriteExisting` ist dies der TRUE Fall, wird die vorhandene Datei durch die Datei ersetzt, die gerade verarbeitet wird.
- `OverwriteExisting` ist dies der Fall FALSE, passiert nichts und die Workflow-Verarbeitung wird gestoppt.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: TRUE | FALSE

Erforderlich: Nein

SourceFileLocation

Gibt an, welche Datei als Eingabe für den Workflow-Schritt verwendet werden soll: entweder die Ausgabe des vorherigen Schritts oder die ursprünglich hochgeladene Datei für den Workflow.

- Um die vorherige Datei als Eingabe zu verwenden, geben Sie ein `${previous.file}`. In diesem Fall verwendet dieser Workflow-Schritt die Ausgabedatei aus dem vorherigen Workflow-Schritt als Eingabe. Dies ist der Standardwert.
- Um den Speicherort der ursprünglich hochgeladenen Datei als Eingabe für diesen Schritt zu verwenden, geben Sie ein `${original.file}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `\$\{(\w+.\w+)\}`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DeleteStepDetails

Der Name des Schritts, der zur Identifizierung des Löschschritts verwendet wird.

Inhalt

Name

Der Name des Schritts, der als Kennung verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 30.

Pattern: `[\w-]*`

Erforderlich: Nein

SourceFileLocation

Gibt an, welche Datei als Eingabe für den Workflow-Schritt verwendet werden soll: entweder die Ausgabe des vorherigen Schritts oder die ursprünglich hochgeladene Datei für den Workflow.

- Um die vorherige Datei als Eingabe zu verwenden, geben Sie ein `${previous.file}`. In diesem Fall verwendet dieser Workflow-Schritt die Ausgabedatei aus dem vorherigen Workflow-Schritt als Eingabe. Dies ist der Standardwert.
- Um den Speicherort der ursprünglich hochgeladenen Datei als Eingabe für diesen Schritt zu verwenden, geben Sie ein `${original.file}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `\$\{(\w+.\w+)\}`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedAccess

Beschreibt die Eigenschaften des angegebenen Zugriffs.

Inhalt

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties * | Select SamAccountName,ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl YourGroupName durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: =, . @: /-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

Erforderlich: Nein

HomeDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist /bucket_name/home/mydirectory.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (| / . *)

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryMappings

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten. Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um den zugehörigen Zugriff auf das angegebene Home-Verzeichnis (" chroot „) zu sperren. Dazu können Sie den Wert Entry auf '/' und dann Target auf den HomeDirectory Parameterwert setzen.

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Elementen.

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryType

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

Wenn HomeDirectoryType jaLOGICAL, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. HomeDirectoryMappings Ist dies hingegen der Fall,

HomeDirectoryType geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad anHomeDirectory. PATH Sie können nicht beides HomeDirectory und HomeDirectoryMappings in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PATH | LOGICAL

Erforderlich: Nein

Policy

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

PosixProfile

Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS

Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedAgreement

Beschreibt die Eigenschaften einer Vereinbarung.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) für die Vereinbarung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

AccessRole

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcenamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Konnektoren

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält. Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

AgreementId

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `a-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

BaseDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für Dateien, die mithilfe des AS2 Protokolls übertragen werden.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `(|/.*)`

Erforderlich: Nein

Description

Der Name oder die kurze Beschreibung, der/die zur Identifizierung der Vereinbarung verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\\p{Graph}]+`

Erforderlich: Nein

LocalProfileId

Ein eindeutiger Bezeichner für das AS2 lokale Profil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `p-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

PartnerProfileId

Eine eindeutige Kennung für das in der Vereinbarung verwendete Partnerprofil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `p-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

ServerId

Eine vom System zugewiesene eindeutige ID für eine Server-Instance. Diese Kennung gibt den spezifischen Server an, den die Vereinbarung verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

Status

Der aktuelle Status der Vereinbarung, entweder ACTIVE oder INACTIVE.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Vereinbarungen verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedCertificate

Beschreibt die Eigenschaften eines Zertifikats.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) für das Zertifikat.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

ActiveDate

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat aktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Certificate

Der Dateiname des Zertifikats.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 16384 Zeichen.

Pattern: `[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

Erforderlich: Nein

CertificateChain

Die Liste der Zertifikate, aus denen sich die Zertifikatskette zusammensetzt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 2097152.

Pattern: `[\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]*`

Erforderlich: Nein

CertificateId

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

Description

Der Name oder die Beschreibung zur Identifizierung des Zertifikats.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Graph}]+`

Erforderlich: Nein

InactiveDate

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat inaktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

NotAfterDate

Das letzte Datum, an dem das Zertifikat gültig ist.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

NotBeforeDate

Das früheste Datum, an dem das Zertifikat gültig ist.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Serial

Die Seriennummer des Zertifikats.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 48.

Pattern: `[\p{XDigit}{2}:?]*`

Erforderlich: Nein

Status

Das Zertifikat kann entweder ACTIVE, PENDING_ROTATION oder INACTIVE sein.

PENDING_ROTATION bedeutet, dass dieses Zertifikat das aktuelle Zertifikat ersetzt, wenn letzteres abläuft.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | PENDING_ROTATION | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Zertifikaten verwendet werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Type

Wurde ein privater Schlüssel für das Zertifikat angegeben, ist sein Typ CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY. Ist kein privater Schlüssel vorhanden, ist der Typ CERTIFICATE.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: CERTIFICATE | CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY

Erforderlich: Nein

Usage

Gibt an, ob dieses Zertifikat zum Signieren oder Verschlüsseln verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SIGNING | ENCRYPTION

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedConnector

Beschreibt die Parameter für den Konnektor, wie durch den `identifiziertConnectorId`.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) für den Connector.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

AccessRole

Konnektoren werden verwendet, um Dateien entweder mit dem AS2 SFTP OR-Protokoll zu senden. Geben Sie für die Zugriffsrolle den Amazon-Ressourcenamen (ARN) der zu AWS Identity and Access Management verwendenden Rolle an.

Für AS2 Steckverbinder

Mit können Sie Dateien sendenAS2, indem Sie die Dateipfade aufrufen `StartFileTransfer` und im Anforderungsparameter angeben `SendFilePaths`. Wir verwenden das übergeordnete Verzeichnis der Datei (z. B. `for--send-file-paths /bucket/dir/file.txt`, übergeordnetes Verzeichnis ist `/bucket/dir/`), um eine verarbeitete AS2 Nachrichtendatei vorübergehend zu speichern, zu speichern, MDN wann wir sie vom Partner erhalten, und eine endgültige JSON Datei zu schreiben, die die relevanten Metadaten der Übertragung enthält. Daher muss `AccessRole` Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des in der `StartFileTransfer`-Anforderung verwendeten Dateispeicherorts gewähren. Darüber hinaus müssen Sie Lese- und Schreibzugriff für das übergeordnete Verzeichnis der Dateien gewähren, die Sie mit `StartFileTransfer` senden möchten.

Wenn Sie die Standardauthentifizierung für Ihren AS2 Connector verwenden, benötigt die Zugriffsrolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Erlaubnis für das Geheimnis. Wenn das Geheimnis mit einem vom Kunden verwalteten Schlüssel anstelle des AWS verwalteten Schlüssels in Secrets Manager verschlüsselt wird, benötigt die Rolle auch die `kms:Decrypt` Erlaubnis für diesen Schlüssel.

Für Konnektoren SFTP

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsrolle Lese- und Schreibzugriff auf das übergeordnete Verzeichnis des Dateispeicherorts bietet, der in der `StartFileTransfer` Anfrage verwendet wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Rolle die `secretsmanager:GetSecretValue` Berechtigung dazu bietet AWS Secrets Manager.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

As2Config

Eine Struktur, die die Parameter für ein AS2 Connector-Objekt enthält.

Typ: [As2ConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

ConnectorId

Der eindeutige Bezeichner für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `c-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

LoggingRole

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Connector ermöglicht, die CloudWatch Protokollierung für Amazon S3-Ereignisse zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie die Connector-Aktivität in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

ServiceManagedEgressIpAddresses

Die Liste der ausgehenden IP-Adressen dieses Connectors. Diese IP-Adressen werden automatisch zugewiesen, wenn Sie den Connector erstellen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Pattern: `\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

Erforderlich: Nein

SftpConfig

Eine Struktur, die die Parameter für ein SFTP Connector-Objekt enthält.

Typ: [SftpConnectorConfig](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Connectors verwendet werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Url

Der URL des Partners AS2 oder SFTP Endpunkts.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedExecution

Die Details für ein Ausführungsobjekt.

Inhalt

ExecutionId

Eine eindeutige Kennung für die Ausführung eines Workflows.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 36.

Pattern: `[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

Erforderlich: Nein

ExecutionRole

Die der Ausführung zugeordnete IAM Rolle.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

InitialFileLocation

Eine Struktur, die den Amazon S3- oder EFS Dateispeicherort beschreibt. Dies ist der Dateispeicherort, an dem die Ausführung beginnt: Wenn die Datei kopiert wird, ist dies der ursprüngliche Dateispeicherort (und nicht der Zielspeicherort).

Typ: [FileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

LoggingConfiguration

Die der Ausführung zugeordnete IAM Protokollierungsrolle.

Typ: [LoggingConfiguration](#) Objekt

Erforderlich: Nein

PosixProfile

Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Results

Eine Struktur, die die Ausführungsergebnisse beschreibt. Dies beinhaltet eine Liste der Schritte zusammen mit den Details zu jedem Schritt, dem Fehlertyp und der Fehlermeldung (falls vorhanden) sowie der OnExceptionSteps Struktur.

Typ: [ExecutionResults](#) Objekt

Erforderlich: Nein

ServiceMetadata

Ein Containerobjekt für die Sitzungsdetails, die einem Workflow zugeordnet sind.

Typ: [ServiceMetadata](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Status

Der Status ist „Ausführung“. Kann in Bearbeitung sein, abgeschlossen sein, eine Ausnahme aufgetreten sein oder die Ausnahme wird behandelt.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: IN_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING_EXCEPTION

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedHostKey

Die Details für einen Server-Host-Schlüssel.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) für den Hostschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

DateImported

Das Datum, an dem der Hostschlüssel zum Server hinzugefügt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Description

Die Textbeschreibung für diesen Hostschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}]*`

Erforderlich: Nein

HostKeyFingerprint

Der Fingerabdruck des öffentlichen Schlüssels, bei dem es sich um eine kurze Bytefolge handelt, die zur Identifizierung des längeren öffentlichen Schlüssels verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

HostKeyId

Eine eindeutige Kennung für den Host-Schlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: `hostkey-[0-9a-f]{17}`

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche nach Hostschlüsseln verwendet werden können.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Type

Der Verschlüsselungsalgorithmus, der für den Hostschlüssel verwendet wird. Der Type Parameter wird mit einem der folgenden Werte angegeben:

- `ssh-rsa`
- `ssh-ed25519`
- `ecdsa-sha2-nistp256`
- `ecdsa-sha2-nistp384`
- `ecdsa-sha2-nistp521`

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Parameters API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedProfile

Die Details für ein lokales Profil oder ein AS2 Partnerprofil.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) für das Profil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

As2Id

Das As2Id ist der AS2-name, wie er im [RFC4130](#) definiert ist. Bei eingehenden Übertragungen ist dies der AS2-From Header für die vom Partner gesendeten AS2 Nachrichten. Bei ausgehenden Connectors ist dies der AS2-To Header für die AS2 Nachrichten, die mithilfe der Operation an den Partner gesendet wurden. `StartFileTransfer API` Diese ID darf keine Leerzeichen enthalten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}\s]*`

Erforderlich: Nein

CertificateIds

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: cert-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

ProfileId

Eine eindeutige Kennung für das lokale Profil oder das AS2 Partnerprofil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

ProfileType

Gibt an, ob nur LOCAL- oder nur PARTNER-Typprofile aufgelistet werden sollen. Sind diese nicht in der Anforderung nicht, listet der Befehl alle Profilarten auf.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: LOCAL | PARTNER

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zur Gruppierung und Suche von Profilen verwendet werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)

- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedSecurityPolicy

Beschreibt die Eigenschaften einer Sicherheitsrichtlinie, die angegeben wurde. Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter [Arbeiten mit Sicherheitsrichtlinien](#).

Inhalt

SecurityPolicyName

Gibt den Namen der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: TransferSecurityPolicy-.+

Erforderlich: Ja

Fips

Gibt an, ob diese Richtlinie die Federal Information Processing Standards (FIPS) aktiviert.

Typ: Boolesch

Erforderlich: Nein

SshCiphers

Gibt die aktivierten Secure Shell (SSH) -Verschlüsselungsalgorithmen in der Sicherheitsrichtlinie an, die an den Server angehängt ist.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge = 50 Zeichen.

Erforderlich: Nein

SshKexs

Gibt die aktivierten Verschlüsselungsalgorithmen für den SSH Schlüsselaustausch (KEX) in der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge = 50 Zeichen.

Erforderlich: Nein

SshMacs

Gibt die aktivierten Verschlüsselungsalgorithmen für den SSH Nachrichtenauthentifizierungscode (MAC) in der Sicherheitsrichtlinie an, die an den Server angehängt ist.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge = 50 Zeichen.

Erforderlich: Nein

TlsCiphers

Gibt die aktivierten Verschlüsselungsalgorithmen für Transport Layer Security (TLS) in der Sicherheitsrichtlinie an, die an den Server angehängt ist.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge = 50 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einem der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedServer

Beschreibt die Eigenschaften eines angegebenen Servers mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll.

Inhalt

Arn

Gibt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) des Servers an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

As2ServiceManagedEgressIpAddresses

Die Liste der Ausgangs-IP-Adressen dieses Servers. Diese IP-Adressen sind nur für Server relevant, die das AS2 Protokoll verwenden. Sie werden für das asynchrone MDNs Senden verwendet.

Diese IP-Adressen werden automatisch zugewiesen, wenn Sie einen AS2 Server erstellen. Wenn Sie einen vorhandenen Server aktualisieren und das AS2 Protokoll hinzufügen, werden außerdem statische IP-Adressen zugewiesen.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Pattern: `\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}`

Erforderlich: Nein

Certificate

Gibt das AWS Zertifikat ARN des Certificate Manager (ACM) an. Erforderlich, wenn `Protocols` auf FTPS eingestellt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Domain

Gibt die Domain des Speichersystems an, das für Dateiübertragungen verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: S3 | EFS

Erforderlich: Nein

EndpointDetails

Die Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkteinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind. Wenn Sie Ihren Endpunkt in Ihrem `hostenVPC`, können Sie Ihren Endpunkt nur für Ressourcen innerhalb Ihres Computers zugänglich machen `VPC`, oder Sie können Elastic IP-Adressen anhängen und Ihren Endpunkt für Clients über das Internet zugänglich machen. Ihre VPC Standard-Sicherheitsgruppen werden Ihrem Endpunkt automatisch zugewiesen.

Typ: [EndpointDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

EndpointType

Definiert den Endpunktyp, mit dem Ihr Server verbunden ist. Wenn Ihr Server mit einem VPC Endpunkt verbunden ist, ist Ihr Server nicht über das öffentliche Internet zugänglich.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

Erforderlich: Nein

HostKeyFingerprint

Gibt den Base64-codierten SHA256 Fingerabdruck des Hostschlüssels des Servers an. Dieser Wert entspricht der Ausgabe des Befehls. `ssh-keygen -l -f my-new-server-key`

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

IdentityProviderDetails

Gibt Informationen zum Aufrufen einer vom Kunden bereitgestellten Authentifizierung API an. Dieses Feld wird nicht gefüllt, wenn `IdentityProviderType` der eines Servers `AWS_DIRECTORY_SERVICE` oder `SERVICE_MANAGED` ist.

Typ: [IdentityProviderDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

IdentityProviderType

Das Authentifizierungsverfahren für einen Server. Der Standardwert ist `SERVICE_MANAGED`, der es Ihnen ermöglicht, Benutzeranmeldeinformationen innerhalb des AWS Transfer Family Dienstes zu speichern und darauf zuzugreifen.

Wird verwendet `AWS_DIRECTORY_SERVICE`, um Zugriff auf Active Directory-Gruppen in AWS Directory Service for Microsoft Active Directory oder Microsoft Active Directory in Ihrer lokalen Umgebung oder bei der AWS Verwendung von AD Connector bereitzustellen. Für diese Option ist es auch erforderlich, dass Sie mithilfe des Parameters `IdentityProviderDetails` eine Directory-ID angeben.

Verwenden Sie den `API_GATEWAY`-Wert für die Integration eines Identitätsanbieters Ihrer Wahl. Für die `API_GATEWAY` Einstellung müssen Sie einen Amazon API Gateway-Endpunkt angeben `URL`, um mithilfe des `IdentityProviderDetails` Parameters eine Authentifizierung aufzurufen.

Verwenden Sie den `AWS_LAMBDA` Wert, um eine AWS Lambda Funktion direkt als Ihren Identitätsanbieter zu verwenden. Wenn Sie diesen Wert wählen, müssen Sie den ARN für die Lambda-Funktion im `Function` Parameter für den `IdentityProviderDetails` Datentyp angeben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `SERVICE_MANAGED` | `API_GATEWAY` | `AWS_DIRECTORY_SERVICE` | `AWS_LAMBDA`

Erforderlich: Nein

LoggingRole

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Server ermöglicht, die CloudWatch Amazon-Protokollierung für Amazon S3 oder Amazon zu aktivieren `EFSevents`. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Benutzeraktivitäten in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: (|arn:.*role/\S+)

Erforderlich: Nein

PostAuthenticationLoginBanner

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird nach Authentifizierung des Benutzers angezeigt.

Note

Das SFTP Protokoll unterstützt keine Anzeige von Bannern nach der Authentifizierung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

Erforderlich: Nein

PreAuthenticationLoginBanner

Gibt eine Zeichenfolge an, die angezeigt wird, wenn Benutzer sich mit einem Server verbinden. Diese Zeichenfolge wird angezeigt, bevor sich der Benutzer authentifiziert. Das folgende Banner zeigt beispielsweise Details zur Verwendung des Systems an:

```
This system is for the use of authorized users only. Individuals using  
this computer system without authority, or in excess of their authority,  
are subject to having all of their activities on this system monitored  
and recorded by system personnel.
```

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge von 4096.

Pattern: [\x09-\x0D\x20-\x7E]*

Erforderlich: Nein

ProtocolDetails

Protokolleinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind.

- Verwenden Sie den `PassiveIp` Parameter, um den passiven Modus (für FTP und FTPS Protokolle) anzugeben. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse mit vier Punkten ein, z. B. die externe IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers.
- Verwenden Sie den Parameter `SetStatOption`, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn der Client versucht, den Befehl SETSTAT für eine Datei zu verwenden, die Sie in einen Amazon-S3-Bucket hochladen. Damit der AWS Transfer Family Server den SETSTAT Befehl ignoriert und Dateien hochlädt, ohne Änderungen an Ihrem SFTP Client vornehmen zu müssen, setzen Sie den Wert auf. `ENABLE_NO_OP` Wenn Sie den `SetStatOption` Parameter auf `ENABLE_NO_OP` setzen, generiert Transfer Family einen Protokolleintrag in Amazon CloudWatch Logs, sodass Sie feststellen können, wann der Client einen SETSTAT Aufruf tätigt.
- Verwenden Sie den `TlsSessionResumptionMode` Parameter, um festzustellen, ob Ihr AWS Transfer Family Server die letzten, ausgehandelten Sitzungen über eine eindeutige Sitzungs-ID wieder aufnimmt.
- `As2Transport` gibt die Transportmethode für die AS2 Nachrichten an. Derzeit wird nur HTTP unterstützt.

Typ: [ProtocolDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Protocols

Gibt das/die Dateiübertragungsprotokoll(e) an, über das/die der Dateiübertragungsprotokoll-Client eine Verbindung zum Endpunkt des Servers herstellen kann. Die verfügbaren Protokolle sind:

- SFTP(Secure Shell (SSH) File Transfer Protocol): Dateiübertragung über SSH
- FTPS(File Transfer Protocol Secure): Dateiübertragung mit TLS Verschlüsselung
- FTP (File Transfer Protocol): Unverschlüsselte Dateiübertragung
- AS2(Anwendbarkeitserklärung 2): wird für den Transport strukturierter business-to-business Daten verwendet

Note

- Wenn Sie auswählen `FTPS`, müssen Sie ein in AWS Certificate Manager (ACM) gespeichertes Zertifikat auswählen, das zur Identifizierung Ihres Servers verwendet wird, wenn Clients eine Verbindung zu ihm herstellen. `FTPS`

- Wenn Protocol entweder FTP oder FTPS enthält, muss EndpointType VPC lauten und IdentityProviderType muss AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY lauten.
- Wenn Protocol FTP enthält, können AddressAllocationIds nicht zugeordnet werden.
- Wenn Protocol nur auf SFTP gesetzt ist, kann EndpointType auf PUBLIC gesetzt werden und IdentityProviderType kann auf einen der unterstützten Identitätstypen gesetzt werden: SERVICE_MANAGED, AWS_DIRECTORY_SERVICE, AWS_LAMBDA oder API_GATEWAY.
- Wenn das Protocol AS2 enthält, dann muss der EndpointType VPC lauten und die Domain muss Amazon S3 sein.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 4 Elementen.

Zulässige Werte: SFTP | FTP | FTPS | AS2

Erforderlich: Nein

S3StorageOptions

Gibt an, ob die Leistung für Ihre Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimiert ist oder nicht. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

Standardmäßig haben Zuordnungen von Home-Verzeichnissen einen TYPE Wert von. DIRECTORY Wenn Sie diese Option aktivieren, müssten Sie den Wert dann explizit auf setzen HomeDirectoryMapEntryType, FILE wenn eine Zuordnung ein Dateiziel haben soll.

Typ: [S3StorageOptions](#) Objekt

Erforderlich: Nein

SecurityPolicyName

Gibt den Namen der Sicherheitsrichtlinie an, die dem Server zugewiesen ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: TransferSecurityPolicy-.+

Erforderlich: Nein

ServerId

Gibt den eindeutigen, vom System zugewiesenen Bezeichner für einen Server an, den Sie instanziiieren.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

State

Der Zustand des Servers, der beschrieben wurde. Der Wert von ONLINE gibt an, dass der Server Aufträge annehmen und Dateien übertragen kann. StateDer Wert von OFFLINE bedeutet, dass der Server keine Dateiübertragungsvorgänge ausführen kann.

Der Status von STARTING und STOPPING gibt an, dass sich der Server in einem Zwischenzustand befindet, entweder nicht vollständig antworten kann oder nicht vollständig offline ist. Die Werte von START_FAILED oder STOP_FAILED können auf einen Fehler hinweisen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: OFFLINE | ONLINE | STARTING | STOPPING | START_FAILED | STOP_FAILED

Erforderlich: Nein

StructuredLogDestinations

Gibt die Protokollgruppen an, an die Ihre Serverprotokolle gesendet werden.

Um eine Protokollgruppe anzugeben, müssen Sie die ARN für eine bestehende Protokollgruppe angeben. In diesem Fall lautet das Format der Protokollgruppe wie folgt:

arn:aws:logs:region-name:amazon-account-id:log-group:log-group-name:*

Beispiel: arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:mytestgroup:*

Wenn Sie zuvor eine Protokollgruppe für einen Server angegeben haben, können Sie diese löschen und somit die strukturierte Protokollierung deaktivieren, indem Sie in einem `update-server` Aufruf einen leeren Wert für diesen Parameter angeben. Beispielsweise:

```
update-server --server-id s-1234567890abcdef0 --structured-log-destinations
```

Typ: Zeichenfolge-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

Tags

Gibt die Schlüssel-Wert-Paare an, mit denen Sie nach Servern suchen und diese gruppieren können, die dem beschriebenen Server zugewiesen wurden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

UserCount

Gibt die Anzahl der Benutzer an, die einem Server zugewiesen sind, den Sie mit dem angegeben haben. `ServerId`

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

WorkflowDetails

Gibt die Workflow-ID für den zuzuweisenden Workflow und die für die Ausführung des Workflows verwendete Ausführungsrolle an.

Zusätzlich zu einem Workflow, der ausgeführt wird, wenn eine Datei vollständig hochgeladen wurde, kann `WorkflowDetails` auch eine Workflow-ID (und Ausführungsrolle) für einen

Workflow enthalten, der beim teilweisen Upload ausgeführt werden soll. Ein teilweiser Upload erfolgt, wenn die Serversitzung unterbrochen wird, während die Datei noch hochgeladen wird.

Typ: [WorkflowDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedUser

Beschreibt die Eigenschaften eines angegebenen Benutzers.

Inhalt

Arn

Gibt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Benutzer an, dessen Beschreibung angefordert wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

HomeDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist `/bucket_name/home/mydirectory`.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `( | / . * )`

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryMappings

Logische Verzeichniszuordnungen, die angeben, welche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade und -Schlüssel für Ihren Benutzer sichtbar sein sollen und wie Sie sie sichtbar machen möchten.

Sie müssen das Entry Target Und-Paar angeben, das Entry zeigt, wie der Pfad sichtbar gemacht Target wird und der tatsächliche Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfad ist. Wenn Sie nur ein Ziel angeben, wird es unverändert angezeigt. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass Ihre Rolle AWS Identity and Access Management (IAM) Zugriff auf Pfade in bietetTarget. Dieser Wert kann nur gesetzt werden, wenn er auf gesetzt HomeDirectoryType ist LOGICAL.

In den meisten Fällen können Sie diesen Wert anstelle der Sitzungsrichtlinie verwenden, um Ihren Benutzer auf das angegebene Home-Verzeichnis (" chroot „) zu beschränken. Dazu können Sie den Wert Entry auf '/' und dann Target auf den HomeDirectory Parameterwert setzen.

Typ: Array von [HomeDirectoryMapEntry](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Maximale Anzahl von 50000 Elementen.

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryType

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf einstellenPATH, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf einstellenLOGICAL, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade HomeDirectoryMappings für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

HomeDirectoryTypeIst dies der LOGICAL Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. HomeDirectoryMappings Ist dies hingegen der Fall, HomeDirectoryType geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad anHomeDirectory. PATH Sie können nicht beides HomeDirectory und HomeDirectoryMappings in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PATH | LOGICAL

Erforderlich: Nein

Policy

Eine Sitzungsrichtlinie für Ihren Benutzer, sodass Sie dieselbe AWS Identity and Access Management (IAM) Rolle für mehrere Benutzer verwenden können. Diese Richtlinie beschränkt den Zugriff eines Benutzers auf Teile seines Amazon S3 S3-Buckets. Variablen, die Sie in dieser Richtlinie verwenden können: `${Transfer:UserName}`, `${Transfer:HomeDirectory}` und `${Transfer:HomeBucket}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

PosixProfile

Gibt die vollständige POSIX Identität an, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre Amazon Elastic File System (AmazonEFS) -Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Typ: [PosixProfile](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

SshPublicKeys

Gibt den öffentlichen Schlüsselteil der Secure Shell (SSH) -Schlüssel an, die für den beschriebenen Benutzer gespeichert sind.

Typ: Array von [SshPublicKey](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 5 Elemente.

Erforderlich: Nein

Tags

Gibt die Schlüssel-Wert-Paare für den angeforderten Benutzer an. Tag kann für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden, um nach Benutzern zu suchen und diese zu gruppieren.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

UserName

Gibt den Namen des Benutzers an, dessen Beschreibung angefordert wurde. Benutzernamen werden zu Authentifizierungszwecken verwendet. Dies ist die Zeichenfolge, die von Ihrem Benutzer verwendet wird, wenn er sich bei Ihrem Server anmeldet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)

- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

DescribedWorkflow

Beschreibt die Eigenschaften des angegebenen Workflows

Inhalt

Arn

Gibt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Workflow an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

Description

Gibt die Textbeschreibung für den Workflow an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `[\w- ]*`

Erforderlich: Nein

OnExceptionSteps

Gibt die Schritte (Aktionen) an, die ausgeführt werden sollen, wenn bei der Ausführung des Workflows Fehler auftreten.

Typ: Array von [WorkflowStep](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Maximale Anzahl von 8 Artikeln.

Erforderlich: Nein

Steps

Gibt die Details für die Schritte an, die im angegebenen Workflow enthalten sind.

Typ: Array von [WorkflowStep](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Maximale Anzahl von 8 Artikeln.

Erforderlich: Nein

Tags

Schlüssel-Wert-Paare, die zum Gruppieren und Suchen nach Workflows verwendet werden können. Tags sind Metadaten, die zu beliebigen Zwecken an Workflows angefügt werden.

Typ: Array von [Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: w-([a-z0-9]{17})

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

EfsFileLocation

Gibt die Details für den Dateispeicherort der Datei an, die im Workflow verwendet wird. Gilt nur, wenn Sie Amazon Elastic File Systems (AmazonEFS) als Speicher verwenden.

Inhalt

FileSystemId

Die von Amazon zugewiesene Kennung des DateisystemsEFS.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: (arn:aws[-a-z]*:elasticfilesystem:[0-9a-z-:]+:(access-point/fsap|file-system/fs)-[0-9a-f]{8,40}|fs(ap)?-[0-9a-f]{8,40})

Erforderlich: Nein

Path

Der Pfadname für den Ordner, der von einem Workflow verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 65536.

Pattern: [^\x00]+

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

EndpointDetails

Die Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkteinstellungen, die für Ihren Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll konfiguriert sind. Mit einem VPC Endpunkt können Sie den Zugriff auf Ihren Server und Ihre Ressourcen nur innerhalb Ihres einschränken. VPC Um den eingehenden Internetverkehr zu kontrollieren, rufen Sie den auf UpdateServer API und hängen Sie eine Elastic IP-Adresse an den Endpunkt Ihres Servers an.

Note

Nach dem 19. Mai 2021 können Sie EndpointType=VPC_ENDPOINT in Ihrem AWS Konto keinen Server mehr erstellen, wenn Ihr Konto dies nicht bereits vor dem 19. Mai 2021 getan hat. Wenn du am oder vor dem 19. Mai 2021 bereits Server mit EndpointType=VPC_ENDPOINT deinem AWS Konto erstellt hast, bist du davon nicht betroffen. Verwenden Sie nach diesem Datum EndpointType =VPC. Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellung der Verwendung von _ VPC ENDPOINT](#).

Inhalt

AddressAllocationIds

Eine Liste der AdresszuweisungenIDs, die erforderlich sind, um eine Elastic IP-Adresse an den Endpunkt Ihres Servers anzuhängen.

Eine Adresszuweisungs-ID entspricht der Zuweisungs-ID einer Elastic IP-Adresse. Dieser Wert kann aus dem allocationId Feld des Amazon EC2 [Address-Datentyps](#) abgerufen werden. Eine Möglichkeit, diesen Wert abzurufen, besteht darin, den aufzurufen EC2 [DescribeAddressesAPI](#).

Dieser Parameter ist optional. Legen Sie diesen Parameter fest, wenn Sie Ihren VPC Endpunkt öffentlich zugänglich machen möchten. Einzelheiten finden Sie unter [Erstellen eines mit dem Internet verbundenen Endpunkts für Ihren Server](#).

Note

Diese Eigenschaft kann nur wie folgt festgelegt werden:

- EndpointTypemuss auf gesetzt sein VPC
- Der Transfer Family Family-Server muss offline sein.

- Sie können diesen Parameter nicht für Transfer Family Family-Server festlegen, die das FTP Protokoll verwenden.
- Der Server muss bereits SubnetIds gefüllt sein (SubnetIds und AddressAllocationIds kann nicht gleichzeitig aktualisiert werden).
- AddressAllocationIds darf keine Duplikate enthalten und muss die gleiche Länge wie SubnetIds haben. Wenn Sie beispielsweise über drei Subnetze verfügen, müssen Sie auch drei Adresszuweisungen angeben.
- Rufen Sie den UpdateServer API auf, um diesen Parameter festzulegen oder zu ändern.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Erforderlich: Nein

SecurityGroupIds

Eine Liste von SicherheitsgruppenIDs, die zum Anhängen an den Endpunkt Ihres Servers verfügbar sind.

Note

Diese Eigenschaft kann nur festgelegt werden, wenn EndpointType auf VPC gesetzt ist. Sie können die SecurityGroupIds Eigenschaft in der [UpdateServer](#) API nur bearbeiten, wenn Sie den Wert EndpointType von PUBLIC oder VPC_ENDPOINT nach VPC ändern. Verwenden Sie Amazon, um Sicherheitsgruppen zu ändern, die dem VPC Endpunkt Ihres Servers nach der Erstellung zugeordnet sind EC2 [ModifyVpcEndpoint](#) API.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Längenbeschränkungen: Mindestlänge von 11. Maximale Länge von 20.

Pattern: sg-[0-9a-f]{8,17}

Erforderlich: Nein

SubnetIds

Eine Liste der SubnetzIDs, die zum Hosten Ihres Serverendpunkts in Ihrem VPC erforderlich sind.

 Note

Diese Eigenschaft kann nur festgelegt werden, wenn EndpointType auf VPC gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Erforderlich: Nein

VpcEndpointId

Die Kennung des VPC Endpunkts.

 Note

Diese Eigenschaft kann nur festgelegt werden, wenn EndpointType auf VPC_ENDPOINT gesetzt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter [Einstellung der Verwendung von _VPC_ENDPOINT](#).

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `vpce-[0-9a-f]{17}`

Erforderlich: Nein

VpcId

Die VPC ID, VPC in der der Endpunkt eines Servers gehostet wird.

 Note

Diese Eigenschaft kann nur festgelegt werden, wenn EndpointType auf VPC gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ExecutionError

Gibt die Fehlermeldung und den Typ für einen Fehler an, der während der Ausführung des Workflows auftritt.

Inhalt

Message

Gibt die beschreibende Meldung an, die dem `ErrorType` entspricht.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Ja

Type

Gibt den Fehlertyp an.

- `ALREADY_EXISTS`: tritt bei einem Kopierschritt auf, wenn die Option Überschreiben nicht ausgewählt ist und am Zielort bereits eine Datei mit demselben Namen existiert.
- `BAD_REQUEST`: eine allgemeine schlechte Anfrage: Ein Schritt, der versucht, eine EFS Datei zu taggen `BAD_REQUEST`, kehrt zurück, da nur S3-Dateien markiert werden können.
- `CUSTOM_STEP_FAILED`: tritt auf, wenn der benutzerdefinierte Schritt einen Rückruf bereitgestellt hat, der auf einen Fehler hinweist.
- `INTERNAL_SERVER_ERROR`: ein Sammelfehler, der aus verschiedenen Gründen auftreten kann.
- `NOT_FOUND`: tritt auf, wenn eine angeforderte Entität, z. B. eine Quelldatei für einen Kopierschritt, nicht existiert.
- `PERMISSION_DENIED`: tritt auf, wenn Ihre Richtlinie nicht die richtigen Berechtigungen für die Ausführung eines oder mehrerer Schritte im Workflow enthält.
- `TIMEOUT`: tritt auf, wenn bei der Ausführung das Timeout überschritten wird.

Note

Sie können den Wert `TimeoutSeconds` für einen benutzerdefinierten Schritt zwischen 1 Sekunde und 1800 Sekunden (30 Minuten) festlegen.

- `THROTTLED`: tritt auf, wenn Sie die neue Ausführungsrate von einem Workflow pro Sekunde überschreiten.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PERMISSION_DENIED | CUSTOM_STEP_FAILED | THROTTLED
| ALREADY_EXISTS | NOT_FOUND | BAD_REQUEST | TIMEOUT |
INTERNAL_SERVER_ERROR

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ExecutionResults

Gibt die Schritte im Workflow sowie die Schritte an, die bei Fehlern während der Workflow-Ausführung ausgeführt werden müssen.

Inhalt

OnExceptionSteps

Gibt die Schritte (Aktionen) an, die ausgeführt werden sollen, wenn bei der Ausführung des Workflows Fehler auftreten.

Typ: Array von [ExecutionStepResult](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Steps

Gibt die Details für die Schritte an, die im angegebenen Workflow enthalten sind.

Typ: Array von [ExecutionStepResult](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 50 Elemente.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ExecutionStepResult

Gibt die folgenden Details für den Schritt an: Fehler (falls vorhanden), Ausgaben (falls vorhanden) und Schritttyp.

Inhalt

Error

Gibt die Details für einen Fehler an, falls er während der Ausführung des angegebenen Workflow-Schritts aufgetreten ist.

Typ: [ExecutionError](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Outputs

Die Werte für das Schlüssel/Wert-Paar, das als Tag auf die Datei angewendet wurde. Gilt nur, wenn der Schritttyp ist. TAG

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 65536.

Erforderlich: Nein

StepType

Einer der verfügbaren Schritttypen.

- **COPY** – Die Datei an einen anderen Ort kopieren.
- **CUSTOM**- Führen Sie einen benutzerdefinierten Schritt mit einem AWS Lambda Funktionsziel aus.
- **DECRYPT** – Eine Datei entschlüsseln, die vor dem Hochladen verschlüsselt wurde.
- **DELETE** – Die Datei löschen.
- **TAG** – Der Datei ein Tag hinzufügen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

FileLocation

Gibt die Amazon S3- oder EFS Dateidetails an, die in dem Schritt verwendet werden sollen.

Inhalt

EfsFileLocation

Gibt die EFS Amazon-ID und den Pfad für die verwendete Datei an.

Typ: [EfsFileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

S3FileLocation

Gibt die S3-Details für die verwendete Datei anETag, z. B. Bucket usw.

Typ: [S3FileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

HomeDirectoryMapEntry

Stellt ein Objekt dar, das Einträge und Ziele für HomeDirectoryMappings enthält.

Das Folgende ist ein Entry Target Und-Pair-Beispiel fürchroot.

```
[ { "Entry": "/", "Target": "/bucket_name/home/mydirectory" } ]
```

Inhalt

Entry

Stellt einen Eintrag für HomeDirectoryMappings dar.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: /. *

Erforderlich: Ja

Target

Stellt das Zuweisungsziel dar, das in einem HomeDirectoryMapEntry verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: /. *

Erforderlich: Ja

Type

Gibt den Zuordnungstyp an. Stellen Sie den Typ auf ein, FILE wenn die Zuordnung auf eine Datei verweisen soll oder DIRECTORY wenn das Verzeichnis auf ein Verzeichnis verweisen soll.

Note

Standardmäßig haben Basisverzeichniszuordnungen ein „Type von“, DIRECTORY wenn Sie einen Transfer Family Family-Server erstellen. Sie müssten explizit auf festlegenType, FILE wenn eine Zuordnung ein Dateiziel haben soll.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: FILE | DIRECTORY

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

IdentityProviderDetails

Gibt Informationen zur Art der Benutzerauthentifizierung zurück, die für die Benutzer eines Servers mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll verwendet wird. Ein Server kann nur über eine Authentifizierungsmethode verfügen.

Inhalt

DirectoryId

Die ID des AWS Directory Service Verzeichnisses, das Sie als Identitätsanbieter verwenden möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 12.

Pattern: `d-[0-9a-f]{10}`

Erforderlich: Nein

Function

Die ARN für eine Lambda-Funktion, die für den Identity Provider verwendet werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 170 Zeichen.

Pattern: `arn:[a-z-]+:lambda:.*`

Erforderlich: Nein

InvocationRole

Dieser Parameter ist nur anwendbar, wenn Sie `IdentityProviderType` es sind `API_GATEWAY`. Gibt den Typ von `InvocationRole` an, der zur Authentifizierung des Benutzerkontos verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

SftpAuthenticationMethods

Für Server mit SFTP aktivierter Option und nur für benutzerdefinierte Identitätsanbieter können Sie angeben, ob Sie sich mit einem Passwort, einem SSH key pair oder beidem authentifizieren möchten.

- **PASSWORD-** Benutzer müssen ihr Passwort angeben, um eine Verbindung herzustellen.
- **PUBLIC_KEY-** Benutzer müssen ihren privaten Schlüssel angeben, um eine Verbindung herzustellen.
- **PUBLIC_KEY_OR_PASSWORD-** Benutzer können sich entweder mit ihrem Passwort oder ihrem Schlüssel authentifizieren. Dies ist der Standardwert.
- **PUBLIC_KEY_AND_PASSWORD-** Benutzer müssen sowohl ihren privaten Schlüssel als auch ihr Passwort angeben, um eine Verbindung herzustellen. Der Server überprüft zuerst den Schlüssel. Wenn der Schlüssel gültig ist, fordert das System dann zur Eingabe eines Kennworts auf. Wenn der angegebene private Schlüssel nicht mit dem gespeicherten öffentlichen Schlüssel übereinstimmt, schlägt die Authentifizierung fehl.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PASSWORD` | `PUBLIC_KEY` | `PUBLIC_KEY_OR_PASSWORD` | `PUBLIC_KEY_AND_PASSWORD`

Erforderlich: Nein

Url

Stellt den Speicherort des Service-Endpunkts bereit, der zur Authentifizierung von Benutzern verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

InputFileLocation

Gibt den Speicherort für die Datei an, die verarbeitet wird.

Inhalt

EfsFileLocation

Gibt die Details für die Amazon Elastic File System (AmazonEFS) -Datei an, die entschlüsselt wird.

Typ: [EfsFileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

S3FileLocation

Gibt die Details für die Amazon S3 S3-Datei an, die kopiert oder entschlüsselt wird.

Typ: [S3InputFileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im AWS SDKs Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedAccess

Listet die Eigenschaften für einen oder mehrere angegebene zugehörige Zugriffe auf.

Inhalt

ExternalId

Eine eindeutige Kennung, die zur Identifizierung bestimmter Gruppen in Ihrem Verzeichnis erforderlich ist. Die Benutzer der Gruppe, die Sie zuordnen, haben über die aktivierten Protokolle Zugriff auf Ihre Amazon S3- oder EFS Amazon-Ressourcen AWS Transfer Family. Wenn Sie den Gruppennamen kennen, können Sie die SID Werte anzeigen, indem Sie den folgenden Befehl unter Windows ausführen PowerShell.

```
Get-ADGroup -Filter {samAccountName -like "YourGroupName*"} -Properties  
* | Select SamAccountName, ObjectSid
```

Ersetzen Sie diesen Befehl YourGroupName durch den Namen Ihrer Active Directory-Gruppe.

Der reguläre Ausdruck, der zur Überprüfung dieses Parameters verwendet wird, ist eine Zeichenfolge, die aus alphanumerischen Groß- und Kleinbuchstaben ohne Leerzeichen besteht. Sie können auch Unterstriche oder eines der folgenden Zeichen verwenden: =, . @: /-

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: S-1-[\d-]+

Erforderlich: Nein

HomeDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist /bucket_name/home/mydirectory.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: (|/.*)

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryType

Die Art des Zielverzeichnis (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf `einstellenPATH`, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-Clients ist. Wenn Sie es auf `einstellenLOGICAL`, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade `HomeDirectoryMappings` für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

Note

`HomeDirectoryType` ist dies der `LOGICAL` Fall, müssen Sie mithilfe des Parameters Zuordnungen angeben. `HomeDirectoryMappings` ist dies hingegen der Fall, `HomeDirectoryType` geben Sie mithilfe des Parameters einen absoluten Pfad an `HomeDirectory`. `PATH` Sie können nicht beides `HomeDirectory` und `HomeDirectoryMappings` in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PATH` | `LOGICAL`

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3 S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedAgreement

Beschreibt die Eigenschaften einer Vereinbarung.

Inhalt

AgreementId

Eine eindeutige Kennung für die Vereinbarung. Diese Kennung wird zurückgegeben, wenn Sie eine Vereinbarung erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: a-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

Arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der angegebenen Vereinbarung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: arn:\S+

Erforderlich: Nein

Description

Die aktuelle Beschreibung der Vereinbarung. Sie können sie ändern, indem Sie den UpdateAgreement Vorgang aufrufen und eine neue Beschreibung angeben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: [\p{Graph}]+

Erforderlich: Nein

LocalProfileId

Eine eindeutige Kennung für das AS2 lokale Profil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

PartnerProfileId

Eine eindeutige Kennung für das Partnerprofil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: p-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

ServerId

Die eindeutige Kennung für die Vereinbarung.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Nein

Status

Die Vereinbarung kann entweder ACTIVE oder sein INACTIVE.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedCertificate

Beschreibt die Eigenschaften eines Zertifikats.

Inhalt

ActiveDate

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat aktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des angegebenen Zertifikats.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

CertificateId

Ein Array von Kennungen für die importierten Zertifikate. Sie verwenden diese Kennung für die Arbeit mit Profilen und Partnerprofilen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 22.

Pattern: `cert-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

Description

Der Name oder die Kurzbeschreibung, die zur Identifizierung des Zertifikats verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Graph}]+`

Erforderlich: Nein

InactiveDate

Ein optionales Datum, das angibt, wann das Zertifikat inaktiv wird.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Status

Das Zertifikat kann entweder ACTIVE, PENDING_ROTATION oder INACTIVE sein.

PENDING_ROTATION bedeutet, dass dieses Zertifikat das aktuelle Zertifikat ersetzt, wenn letzteres abläuft.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ACTIVE | PENDING_ROTATION | INACTIVE

Erforderlich: Nein

Type

Der Typ für das Zertifikat. Wurde ein privater Schlüssel für das Zertifikat angegeben, ist sein Typ CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY. Ist kein privater Schlüssel vorhanden, ist der Typ CERTIFICATE.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: CERTIFICATE | CERTIFICATE_WITH_PRIVATE_KEY

Erforderlich: Nein

Usage

Gibt an, ob dieses Zertifikat zum Signieren oder Verschlüsseln verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: SIGNING | ENCRYPTION

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Zertifikats API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedConnector

Gibt Details des angegebenen Connectors zurück.

Inhalt

Arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des angegebenen Connectors.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

ConnectorId

Die eindeutige Kennung für den Konnektor.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `c-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

Url

Die URL des Partners AS2 oder des SFTP Endpunkts.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 255 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedExecution

Gibt Eigenschaften der angegebenen Ausführung zurück.

Inhalt

ExecutionId

Ein eindeutiger Bezeichner für die Ausführung eines Workflows.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 36.

Pattern: `[0-9a-fA-F]{8}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{4}\-[0-9a-fA-F]{12}`

Erforderlich: Nein

InitialFileLocation

Eine Struktur, die den Amazon S3- oder EFS Dateispeicherort beschreibt. Dies ist der Dateispeicherort, an dem die Ausführung beginnt: Wenn die Datei kopiert wird, ist dies der ursprüngliche Dateispeicherort (und nicht der Zielspeicherort).

Typ: [FileLocation](#) Objekt

Erforderlich: Nein

ServiceMetadata

Ein Container-Objekt für die Sitzungsdetails, die einem Workflow zugeordnet sind.

Typ: [ServiceMetadata](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Status

Der Status ist „Ausführung“. Kann in Bearbeitung sein, abgeschlossen sein, eine Ausnahme aufgetreten sein oder die Ausnahme wird behandelt.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: IN_PROGRESS | COMPLETED | EXCEPTION | HANDLING_EXCEPTION

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedHostKey

Gibt Eigenschaften des angegebenen Host-Schlüssels zurück.

Inhalt

Arn

Der eindeutige Amazon-Ressourcenname (ARN) des Hostschlüssels.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

DateImported

Das Datum, an dem der Hostschlüssel zum Server hinzugefügt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Nein

Description

Die aktuelle Beschreibung für den Hostschlüssel. Sie können sie ändern, indem Sie den UpdateHostKey Vorgang aufrufen und eine neue Beschreibung angeben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Höchstlänge = 200 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}]*`

Erforderlich: Nein

Fingerprint

Der Fingerabdruck des öffentlichen Schlüssels, bei dem es sich um eine kurze Bytefolge handelt, die zur Identifizierung des längeren öffentlichen Schlüssels verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

HostKeyId

Eine eindeutige Kennung für den Host-Schlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 25.

Pattern: `hostkey-[0-9a-f]{17}`

Erforderlich: Nein

Type

Der Verschlüsselungsalgorithmus, der für den Hostschlüssel verwendet wird. Der Type Parameter wird mit einem der folgenden Werte angegeben:

- `ssh-rsa`
- `ssh-ed25519`
- `ecdsa-sha2-nistp256`
- `ecdsa-sha2-nistp384`
- `ecdsa-sha2-nistp521`

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Parameters API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedProfile

Gibt die Eigenschaften des angegebenen Profils zurück.

Inhalt

Arn

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) des angegebenen Profils.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

As2Id

Das As2Id ist der AS2-name, wie er im [RFC4130](#) definiert ist. Bei eingehenden Übertragungen ist dies der AS2-From Header für die vom Partner gesendeten AS2 Nachrichten. Bei ausgehenden Connectors ist dies der AS2-To Header für die AS2 Nachrichten, die mithilfe der Operation an den Partner gesendet wurden. `StartFileTransfer API` Diese ID darf keine Leerzeichen enthalten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: `[\p{Print}\s]*`

Erforderlich: Nein

ProfileId

Eine eindeutige Kennung für das lokale Profil oder das AS2 Partnerprofil.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `p-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

ProfileType

Gibt an, ob nur LOCAL- oder nur PARTNER-Typprofile aufgelistet werden sollen. Sind diese nicht in der Anforderung nicht, listet der Befehl alle Profilarten auf.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: LOCAL | PARTNER

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedServer

Gibt Eigenschaften eines angegebenen Servers mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zurück.

Inhalt

Arn

Gibt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für einen Server an, der aufgelistet werden soll.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

Domain

Gibt die Domain des Speichersystems an, das für Dateiübertragungen verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: S3 | EFS

Erforderlich: Nein

EndpointType

Gibt den VPC Endpunktyp an, mit dem Ihr Server verbunden ist. Wenn Ihr Server mit einem VPC Endpunkt verbunden ist, ist Ihr Server nicht über das öffentliche Internet zugänglich.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: PUBLIC | VPC | VPC_ENDPOINT

Erforderlich: Nein

IdentityProviderType

Das Authentifizierungsverfahren für einen Server. Der Standardwert ist `SERVICE_MANAGED`, mit dem Sie Benutzeranmeldeinformationen innerhalb des AWS Transfer Family Dienstes speichern und darauf zugreifen können.

Wird verwendet `AWS_DIRECTORY_SERVICE`, um Zugriff auf Active Directory-Gruppen in AWS Directory Service for Microsoft Active Directory oder Microsoft Active Directory in Ihrer lokalen Umgebung oder AWS mithilfe von AD Connector bereitzustellen. Für diese Option ist es auch erforderlich, dass Sie mithilfe des Parameters `IdentityProviderDetails` eine Directory-ID angeben.

Verwenden Sie den `API_GATEWAY`-Wert für die Integration eines Identitätsanbieters Ihrer Wahl. Für die `API_GATEWAY` Einstellung müssen Sie einen Amazon API Gateway-Endpunkt angeben URL, um mithilfe des `IdentityProviderDetails` Parameters eine Authentifizierung aufzurufen.

Verwenden Sie den `AWS_LAMBDA` Wert, um eine AWS Lambda Funktion direkt als Ihren Identitätsanbieter zu verwenden. Wenn Sie diesen Wert wählen, müssen Sie den ARN für die Lambda-Funktion im `Function` Parameter für den `IdentityProviderDetails` Datentyp angeben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `SERVICE_MANAGED` | `API_GATEWAY` | `AWS_DIRECTORY_SERVICE` | `AWS_LAMBDA`

Erforderlich: Nein

LoggingRole

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Server ermöglicht, die CloudWatch Amazon-Protokollierung für Amazon S3 oder Amazon zu aktivieren `EFSevents`. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Benutzeraktivitäten in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

ServerId

Gibt die eindeutige vom System zugewiesene Kennung für die aufgelisteten Server an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `s-([0-9a-f]{17})`

Erforderlich: Nein

State

Der Zustand des Servers, der beschrieben wurde. Der Wert von `ONLINE` gibt an, dass der Server Aufträge annehmen und Dateien übertragen kann. `State` Der Wert von `OFFLINE` bedeutet, dass der Server keine Dateiübertragungsvorgänge ausführen kann.

Der Status von `STARTING` und `STOPPING` gibt an, dass sich der Server in einem Zwischenzustand befindet, entweder nicht vollständig antworten kann oder nicht vollständig offline ist. Die Werte von `START_FAILED` oder `STOP_FAILED` können auf einen Fehler hinweisen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `OFFLINE` | `ONLINE` | `STARTING` | `STOPPING` | `START_FAILED` | `STOP_FAILED`

Erforderlich: Nein

UserCount

Gibt die Anzahl der Benutzer an, die einem Server zugewiesen sind, den Sie mit dem angegebenen `habenServerId`.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedUser

Gibt Eigenschaften des von Ihnen angegebenen Benutzers zurück.

Inhalt

Arn

Stellt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Benutzer bereit, über den Sie mehr erfahren möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Ja

HomeDirectory

Das Zielverzeichnis (Ordner) für einen Benutzer bei der Serveranmeldung mithilfe des Client.

Ein Beispiel für HomeDirectory ist `/bucket_name/home/mydirectory`.

Note

Der HomeDirectory-Parameter wird nur verwendet, wenn HomeDirectoryType auf PATH gesetzt ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `(|/.*)`

Erforderlich: Nein

HomeDirectoryType

Die Art des Zielverzeichnisses (Ordners), das das Home-Verzeichnis Ihrer Benutzer sein soll, wenn sie sich beim Server anmelden. Wenn Sie es auf `einstellenPATH` setzen, sieht der Benutzer den absoluten Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Pfad so, wie er in seinen File Transfer Protocol-

Clients ist. Wenn Sie es auf `LOGICAL` einstellen, müssen Sie Zuordnungen angeben, wie Sie Amazon S3- oder EFS Amazon-Pfade `HomeDirectoryMappings` für Ihre Benutzer sichtbar machen möchten.

 Note

Wenn `HomeDirectoryType` auf `LOGICAL` ist, müssen Sie mithilfe des Parameters `Zuordnungen` angeben. Wenn `HomeDirectoryType` auf `PATH` ist, geben Sie mithilfe des Parameters `HomeDirectory` einen absoluten Pfad an. Sie können nicht beides `HomeDirectory` und `HomeDirectoryMappings` in Ihrer Vorlage haben.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: `PATH` | `LOGICAL`

Erforderlich: Nein

Role

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket oder Ihr EFS Amazon-Dateisystem steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihrem Amazon S3-Bucket oder EFS Amazon-Dateisystem gewähren möchten. Die IAM Rolle sollte auch eine Vertrauensbeziehung beinhalten, die es dem Server ermöglicht, bei der Bearbeitung der Übertragungsanfragen Ihrer Benutzer auf Ihre Ressourcen zuzugreifen.

 Note

Die IAM Rolle, die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihren Amazon S3-Bucket für Server mit `Domain=S3` oder Ihr EFS Dateisystem für Server mit `steuertDomain=EFS` steuert. Die mit dieser Rolle verknüpften Richtlinien bestimmen die Zugriffsebene, die Sie Ihren Benutzern beim Übertragen von Dateien in und aus Ihren S3-Buckets oder EFS Dateisystemen gewähren möchten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

SshPublicKeyCount

Gibt die Anzahl der SSH öffentlichen Schlüssel an, die für den von Ihnen angegebenen Benutzer gespeichert wurden.

Typ: Ganzzahl

Erforderlich: Nein

UserName

Gibt den Namen des Benutzers an, dessen Name angegeben ARN wurde. Benutzernamen werden für Authentifizierungszwecke verwendet.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: `[\w][\w@.-]{2,99}`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ListedWorkflow

Enthält den Bezeichner, die Textbeschreibung und den Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Workflow.

Inhalt

Arn

Gibt den eindeutigen Amazon-Ressourcennamen (ARN) für den Workflow an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 1600 Zeichen.

Pattern: `arn:\S+`

Erforderlich: Nein

Description

Gibt die Textbeschreibung für den Workflow an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `[\w- ]*`

Erforderlich: Nein

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `w-([a-z0-9]{17})`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

LoggingConfiguration

Besteht aus der Protokollierungsrolle und dem Namen der Protokollgruppe.

Inhalt

LoggingRole

Der Amazon-Ressourcenname (ARN) der Rolle AWS Identity and Access Management (IAM), der es einem Server ermöglicht, die CloudWatch Amazon-Protokollierung für Amazon S3 oder Amazon zu aktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie Benutzeraktivitäten in Ihren CloudWatch Protokollen einsehen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Nein

LogGroupName

Der Name der CloudWatch Protokollierungsgruppe für den AWS Transfer Family Server, zu dem dieser Workflow gehört.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge von 512.

Pattern: `[\.\-_\/#A-Za-z0-9]*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)

- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

PosixProfile

Die vollständige POSIX Identität, einschließlich Benutzer-ID (Uid), Gruppen-ID (Gid) und aller sekundären Gruppen IDs (SecondaryGids), die den Zugriff Ihrer Benutzer auf Ihre EFS Amazon-Dateisysteme steuert. Die POSIX Berechtigungen, die für Dateien und Verzeichnisse in Ihrem Dateisystem festgelegt sind, bestimmen die Zugriffsebene, die Ihre Benutzer erhalten, wenn sie Dateien in und aus Ihren EFS Amazon-Dateisystemen übertragen.

Inhalt

Gid

Die POSIX Gruppen-ID, die für alle EFS Operationen dieses Benutzers verwendet wird.

Type: Long

Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximaler Wert von 4294967295.

Erforderlich: Ja

Uid

Die POSIX Benutzer-ID, die für alle EFS Operationen dieses Benutzers verwendet wird.

Type: Long

Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximaler Wert von 4294967295.

Erforderlich: Ja

SecondaryGids

Die sekundäre POSIX Gruppe, die für alle EFS Operationen dieses Benutzers IDs verwendet wird.

Typ: Array von Longs

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 16 Elemente.

Gültiger Bereich: Mindestwert 0. Maximaler Wert von 4294967295.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ProtocolDetails

Protokolleinstellungen, die für Ihren Server konfiguriert sind.

Inhalt

As2Transports

Gibt die Transportmethode für die AS2 Nachrichten an. Derzeit wird nur HTTP unterstützt.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Feste Anzahl von 1 Element.

Zulässige Werte: HTTP

Erforderlich: Nein

PassiveIp

Zeigt den passiven Modus, für FTP und FTPS Protokolle an. Geben Sie eine einzelne IPv4 Adresse ein, z. B. die öffentliche IP-Adresse einer Firewall, eines Routers oder eines Load Balancers. Beispielsweise:

```
aws transfer update-server --protocol-details PassiveIp=0.0.0.0
```

Ersetzen Sie 0.0.0.0 im obigen Beispiel durch die tatsächliche IP-Adresse, die Sie verwenden möchten.

Note

Wenn Sie den PassiveIp-Wert ändern, müssen Sie Ihren Transfer-Family-Server stoppen und dann neu starten, damit die Änderung wirksam wird. Einzelheiten zur Verwendung des passiven Modus (PASV) in einer NAT Umgebung finden Sie unter [Konfiguration Ihres FTPS Servers hinter einer Firewall oder NAT mit AWS Transfer Family](#).

Spezielle Werte

AUTO und 0.0.0.0 sind spezielle Werte für den PassiveIp-Parameter. Der Wert PassiveIp=AUTO wird standardmäßig Servern vom FTPS Typ FTP und Typ zugewiesen.

In diesem Fall antwortet der Server automatisch mit einem der Endpunkte IPs in der PASV Antwort. `PassiveIp=0.0.0.0` hat eine einzigartigere Anwendung für seine Verwendung. Wenn Sie beispielsweise über eine High Availability (HA) Network Load Balancer (NLB) -Umgebung mit 3 Subnetzen verfügen, können Sie mit dem `PassiveIp` Parameter nur eine einzige IP-Adresse angeben. Dies verringert die Effektivität der Hochverfügbarkeit. In diesem Fall können Sie `PassiveIp=0.0.0.0` angeben. Dadurch wird der Client angewiesen, dieselbe IP-Adresse wie die Control-Verbindung zu verwenden und alle AZs für seine Verbindungen zu verwenden. Beachten Sie jedoch, dass nicht alle FTP Clients die `PassiveIp=0.0.0.0` Antwort unterstützen. FileZilla und Win unterstützt SCP es. Wenn Sie andere Clients verwenden, überprüfen Sie, ob Ihr Client die `PassiveIp=0.0.0.0`-Antwort unterstützt.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 15 Zeichen.

Erforderlich: Nein

SetStatOption

Verwenden Sie die `SetStatOption`, um den Fehler zu ignorieren, der generiert wird, wenn der Client versucht, SETSTAT für eine Datei zu verwenden, die Sie in einen S3-Bucket hochladen.

Einige SFTP Dateiübertragungsclients können versuchen, die Attribute von Remotedateien, einschließlich Zeitstempel und Berechtigungen, mithilfe von Befehlen zu ändern, z. B. SETSTAT beim Hochladen der Datei. Diese Befehle sind jedoch nicht mit Objekt-Speichersystemen wie Amazon S3 kompatibel. Aufgrund dieser Inkompatibilität können Datei-Uploads von diesen Clients zu Fehlern führen, selbst wenn die Datei anderweitig erfolgreich hochgeladen wurde.

Stellen Sie den Wert `ENABLE_NO_OP` auf ein, damit der Transfer Family Family-Server den SETSTAT Befehl ignoriert und Dateien hochlädt, ohne Änderungen an Ihrem SFTP Client vornehmen zu müssen. Die `SetStatOption` `ENABLE_NO_OP` Einstellung ignoriert zwar den Fehler, generiert aber einen Protokolleintrag in Amazon CloudWatch Logs, sodass Sie feststellen können, wann der Client einen SETSTAT Aufruf tätigt.

Note

Wenn Sie den ursprünglichen Zeitstempel für Ihre Datei beibehalten und andere Dateiattribute damit ändern möchten SETSTAT, können Sie Amazon EFS als Backend-Speicher mit Transfer Family verwenden.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: DEFAULT | ENABLE_NO_OP

Erforderlich: Nein

TlsSessionResumptionMode

Eine Eigenschaft, die bei Transfer Family Family-Servern verwendet wird, die das FTPS Protokoll verwenden. TLSDie Sitzungswiederaufnahme bietet einen Mechanismus zur Wiederaufnahme oder gemeinsamen Nutzung eines ausgehandelten geheimen Schlüssels zwischen der Steuerung und der Datenverbindung für eine FTPS Sitzung. TlsSessionResumptionModebestimmt, ob der Server die letzten, ausgehandelten Sitzungen über eine eindeutige Sitzungs-ID wieder aufnimmt. Diese Eigenschaft ist während CreateServer- und UpdateServer-Aufrufen verfügbar. Wenn während CreateServer kein TlsSessionResumptionMode-Wert angegeben wird, wird er standardmäßig auf ENFORCED gesetzt.

- **DISABLED:** Der Server verarbeitet keine Client-Anfragen zur Wiederaufnahme der TLS Sitzung und erstellt für jede Anfrage eine neue TLS Sitzung.
- **ENABLED:** Der Server verarbeitet und akzeptiert Clients, die eine TLS Sitzungswiederaufnahme durchführen. Der Server lehnt keine Client-Datenverbindungen ab, die die Client-Verarbeitung für die Wiederaufnahme der TLS Sitzung nicht durchführen.
- **ENFORCED:** Der Server verarbeitet und akzeptiert Clients, die die TLS Sitzung wieder aufnehmen. Der Server lehnt Client-Datenverbindungen ab, die die Client-Verarbeitung für die Wiederaufnahme der TLS Sitzung nicht durchführen. Bevor Sie den Wert auf ENFORCED festlegen, testen Sie Ihre Kunden.

Note

Nicht alle FTPS Clients führen eine TLS Sitzungswiederaufnahme durch. Wenn Sie sich also dafür entscheiden, die TLS Sitzungswiederaufnahme zu erzwingen, verhindern Sie jegliche Verbindungen von FTPS Clients, die die Protokollaushandlung nicht durchführen. Um festzustellen, ob Sie den ENFORCED-Wert verwenden können oder nicht, müssen Sie Ihre Clients testen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: DISABLED | ENABLED | ENFORCED

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen dazu, wie Sie dies API in einer der sprachspezifischen Sprachen verwenden können AWS SDKs, finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

S3FileLocation

Gibt die Details für den Dateispeicherort der Datei an, die im Workflow verwendet wird. Gilt nur, wenn Sie S3-Speicher verwenden.

Inhalt

Bucket

Gibt den S3-Bucket an, der die verwendete Datei enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]`

Erforderlich: Nein

Etag

Der Entitäts-Tag ist ein Hashwert des Objekts. Das ETag spiegelt nur Änderungen am Inhalt eines Objekts wider, nicht an seinen Metadaten.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Die maximale Länge beträgt 65536.

Pattern: `.+`

Erforderlich: Nein

Key

Der Name, der der Datei zugewiesen wurde, als sie in Amazon S3 erstellt wurde. Zum Abrufen des Objekts verwenden Sie den Objektschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[\P{M}\p{M}]*`

Erforderlich: Nein

VersionId

Gibt die Dateiversion an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 1. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: . +

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

S3InputFileLocation

Gibt den Speicherort der vom Kunden eingegebenen Amazon S3 S3-Datei an. Wenn es intern verwendet wird `copyStepDetails.DestinationFileLocation`, sollte es das Ziel für die S3-Kopie sein.

Sie müssen den Bucket und den Schlüssel angeben. Der Schlüssel kann entweder einen Pfad oder eine Datei darstellen. Dies hängt davon ab, ob Sie den Schlüsselwert mit dem Schrägstrich (/) beenden oder nicht. Wenn das letzte Zeichen „/“ ist, wird Ihre Datei in den Ordner kopiert, und ihr Name ändert sich nicht. Wenn das letzte Zeichen stattdessen alphanumerisch ist, wird Ihre hochgeladene Datei in den Pfadwert umbenannt. In diesem Fall wird eine Datei mit diesem Namen überschrieben, wenn sie bereits existiert.

Wenn Ihr Pfad beispielsweise lautet `shared-files/bob/`, werden Ihre hochgeladenen Dateien in den Ordner `shared-files/bob/` kopiert. Wenn Ihr Pfad lautet `shared-files/today`, wird jede hochgeladene Datei in den `shared-files` Ordner kopiert und benannt `today`: Jeder Upload überschreibt die vorherige Version der Bob-Datei.

Inhalt

Bucket

Gibt den S3-Bucket für die Kundeneingabedatei an.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 63 Zeichen.

Pattern: `[a-z0-9][\.-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9]`

Erforderlich: Nein

Key

Der Name, der der Datei bei ihrer Erstellung in Amazon S3 zugewiesen wurde. Zum Abrufen des Objekts verwenden Sie den Objektschlüssel.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 1024 Zeichen.

Pattern: `[\P{M}\p{M}]*`

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

S3StorageOptions

Die Amazon S3 S3-Speicheroptionen, die für Ihren Server konfiguriert sind.

Inhalt

DirectoryListingOptimization

Gibt an, ob die Leistung für Ihre Amazon S3 S3-Verzeichnisse optimiert ist oder nicht. Diese ist standardmäßig deaktiviert.

Standardmäßig haben Zuordnungen von Home-Verzeichnissen einen TYPE Wert von. DIRECTORY Wenn Sie diese Option aktivieren, müssten Sie den Wert dann explizit auf setzen, FILE wenn Sie möchten HomeDirectoryMapEntryType, dass eine Zuordnung ein Dateiziel hat.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: ENABLED | DISABLED

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Option API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

S3Tag

Gibt das Schlüssel-Wert-Paar an, das einer Datei während der Ausführung eines Tagging-Schritts zugewiesen wird.

Inhalt

Key

Der Name, der dem von Ihnen erstellten Tag zugewiesen wurde.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Pattern: (`[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.: /+=\\-@]*`)

Erforderlich: Ja

Value

Der Wert, der dem Schlüssel entspricht.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: (`[\\p{L}\\p{Z}\\p{N}_.: /+=\\-@]*`)

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung dieses Werts API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

ServiceMetadata

Ein Container-Objekt für die Sitzungsdetails, die einem Workflow zugeordnet sind.

Inhalt

UserDetails

Die Server-ID (`ServerId`), die Sitzungs-ID (`SessionId`) und der Benutzer (`UserName`) bilden den `UserDetails`.

Typ: [UserDetails](#) Objekt

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

SftpConnectorConfig

Enthält die Details für ein SFTP Connector-Objekt. Das Connector-Objekt wird für die Übertragung von Dateien zum und vom SFTP Server eines Partners verwendet.

Note

Da der `SftpConnectorConfig` Datentyp sowohl für die Erstellung als auch für die Aktualisierung von SFTP Konnektoren verwendet wird, sind `UserSecretId` und `TrustedHostKeys` Parameter als nicht erforderlich gekennzeichnet. Dies ist etwas irreführend, da sie nicht erforderlich sind, wenn Sie einen vorhandenen SFTP Connector aktualisieren, sondern wenn Sie einen neuen SFTP Connector erstellen.

Inhalt

TrustedHostKeys

Der öffentliche Teil des Hostschlüssels oder der Schlüssel, die zur Identifizierung des externen Servers verwendet werden, zu dem Sie eine Verbindung herstellen. Sie können den `ssh-keyscan` Befehl für den SFTP Server verwenden, um den erforderlichen Schlüssel abzurufen.

Die drei Standardelemente für SSH öffentliche Schlüssel sind `<key type><body base64>`, und ein optionales `<comment>` Element mit Leerzeichen zwischen den einzelnen Elementen. Geben Sie nur das `<key type>` und an `<body base64>`: Geben Sie nicht den `<comment>` Teil des Schlüssels ein.

Für den vertrauenswürdigen Host-Schlüssel: AWS Transfer Family Accepts RSA und ECDSA Keys.

- Für RSA Schlüssel lautet die `<key type>` Zeichenfolge `ssh-rsa`.
- Bei ECDSA Schlüsseln ist die `<key type>` Zeichenfolge entweder `ecdsa-sha2-nistp256`, oder `ecdsa-sha2-nistp384` oder `ecdsa-sha2-nistp521`, abhängig von der Größe des von Ihnen generierten Schlüssels.

Führen Sie diesen Befehl aus, um den SFTP Server-Host-Schlüssel abzurufen, in dem sich Ihr SFTP Servername befindet `ftp.host.com`.

```
ssh-keyscan ftp.host.com
```


Dadurch wird der öffentliche Hostschlüssel auf die Standardausgabe gedruckt.

```
ftp.host.com ssh-rsa AAAAB3Nza...<long-string-for-public-key
```

Kopieren Sie diese Zeichenfolge und fügen Sie sie in das `TrustedHostKeys` Feld für den `create-connector` Befehl oder in das Feld Vertrauenswürdige Hostschlüssel in der Konsole ein.

Typ: Zeichenfolgen-Array

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

UserSecretId

Der Bezeichner für das Geheimnis (in AWS Secrets Manager), das den privaten Schlüssel, das Passwort oder beides des SFTP Benutzers enthält. Die Kennung muss der Amazon-Ressourcenname (ARN) des Geheimnisses sein.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge beträgt 1 Zeichen. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

SshPublicKey

Stellt Informationen über den öffentlichen Secure Shell-Schlüssel (SSH) bereit, der einem Transfer Family Family-Benutzer für den spezifischen Server mit aktiviertem Dateiübertragungsprotokoll zugeordnet ist (wie durch) identifiziert. `ServerId` Die zurückgegebenen Informationen umfassen das Datum, an dem der Schlüssel importiert wurde, den Inhalt des öffentlichen Schlüssels und die ID des öffentlichen Schlüssels. Ein Benutzer kann mehr als einen SSH öffentlichen Schlüssel, der seinem Benutzernamen zugeordnet ist, auf einem bestimmten Server speichern.

Inhalt

`DateImported`

Gibt das Datum an, an dem der öffentliche Schlüssel dem Transfer Family Family-Benutzer hinzugefügt wurde.

Typ: Zeitstempel

Erforderlich: Ja

`SshPublicKeyBody`

Gibt den Inhalt des SSH öffentlichen Schlüssels an, wie von `PublicKeyId`.

AWS Transfer Family akzeptiert ED25519 Schlüssel RSAECDSA, und.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Erforderlich: Ja

`SshPublicKeyId`

Gibt an, dass der `SshPublicKeyId` Parameter den Bezeichner des öffentlichen Schlüssels enthält.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 21.

Pattern: `key-[0-9a-f]{17}`

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

Tag

Erzeugt ein Schlüssel-Wert-Paar für eine bestimmte Ressource. Tags sind Metadaten, mit denen Sie nach einer Ressource für verschiedene Zwecke suchen und diese gruppieren können. Sie können Tags auf Server, Benutzer und Rollen anwenden. Ein Tag-Schlüssel kann mehr als einen Wert annehmen. Um beispielsweise Server für Abrechnungszwecke zu gruppieren, können Sie ein Tag mit dem Namen Group und erstellen Research und Accounting die Werte dieser Gruppe zuweisen.

Inhalt

Key

Der Name, der dem Tag zugewiesen wurde, den Sie erstellen.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 128 Zeichen.

Erforderlich: Ja

Value

Enthält einen oder mehrere Werte, die Sie dem von Ihnen erstellten Schlüsselnamen zugewiesen haben.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

TagStepDetails

Jeder Schritttyp hat seine eigene `StepDetails` Struktur.

Die Schlüssel/Wert-Paare, die verwendet werden, um eine Datei während der Ausführung eines Workflow-Schritts zu kennzeichnen.

Inhalt

Name

Der Name des Schritts, der als Bezeichner verwendet wird.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Die maximale Länge beträgt 30.

Pattern: `[\w-]*`

Erforderlich: Nein

SourceFileLocation

Gibt an, welche Datei als Eingabe für den Workflow-Schritt verwendet werden soll: entweder die Ausgabe des vorherigen Schritts oder die ursprünglich hochgeladene Datei für den Workflow.

- Um die vorherige Datei als Eingabe zu verwenden, geben Sie ein `${previous.file}`. In diesem Fall verwendet dieser Workflow-Schritt die Ausgabedatei aus dem vorherigen Workflow-Schritt als Eingabe. Dies ist der Standardwert.
- Um den Speicherort der ursprünglich hochgeladenen Datei als Eingabe für diesen Schritt zu verwenden, geben Sie ein `${original.file}`.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 0. Maximale Länge beträgt 256 Zeichen.

Pattern: `\$\{(\w+.\w+)\}`

Erforderlich: Nein

Tags

Array, das 1 bis 10 Schlüssel/Wert-Paare enthält.

Typ: Array von [S3Tag](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 1 Element. Die maximale Anzahl beträgt 10 Elemente.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

UserDetails

Gibt den Benutzernamen, die Server-ID und die Sitzungs-ID für einen Workflow an.

Inhalt

ServerId

Der vom System zugewiesene eindeutige Bezeichner für eine Transfer-Server-Instanz.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: s-([0-9a-f]{17})

Erforderlich: Ja

UserName

Eine eindeutige Zeichenfolge, die einen Transfer Family Family-Benutzer identifiziert, der einem Server zugeordnet ist.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 100 Zeichen.

Pattern: [\w][\w@.-]{2,99}

Erforderlich: Ja

SessionId

Die vom System zugewiesene eindeutige Kennung für eine Sitzung, die dem Workflow entspricht.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 3. Maximale Länge beträgt 32 Zeichen.

Pattern: [\w-]*

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen finden Sie im Folgenden AWS SDKs:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

WorkflowDetail

Gibt die Workflow-ID für den zuzuweisenden Workflow und die für die Ausführung des Workflows verwendete Ausführungsrolle an.

Zusätzlich zu einem Workflow, der ausgeführt wird, wenn eine Datei vollständig hochgeladen wurde, kann `WorkflowDetails` auch eine Workflow-ID (und Ausführungsrolle) für einen Workflow enthalten, der beim teilweisen Upload ausgeführt werden soll. Ein teilweiser Upload erfolgt, wenn die Serversitzung unterbrochen wird, während die Datei noch hochgeladen wird.

Inhalt

ExecutionRole

Beinhaltet die erforderlichen Berechtigungen für S3- und Lambda-Operationen, die Transfer annehmen kann, sodass alle Workflow-Schritte auf den erforderlichen Ressourcen ausgeführt werden können EFS

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Minimale Länge von 20. Maximale Länge beträgt 2048 Zeichen.

Pattern: `arn:.*role/\S+`

Erforderlich: Ja

WorkflowId

Eine eindeutige Kennung für den Workflow.

Typ: Zeichenfolge

Längenbeschränkungen: Feste Länge von 19.

Pattern: `w-([a-z0-9]{17})`

Erforderlich: Ja

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

WorkflowDetails

Container für den `WorkflowDetail`-Datentyp. Sie wird von Aktionen verwendet, die einen Workflow dazu veranlassen, mit der Ausführung zu beginnen.

Inhalt

OnPartialUpload

Ein Auslöser, der einen Workflow startet, wenn eine Datei nur teilweise hochgeladen wird. Sie können einen Workflow an einen Server anhängen, der immer dann ausgeführt wird, wenn ein teilweiser Upload erfolgt.

Ein teilweiser Upload erfolgt, wenn eine Datei geöffnet ist, wenn die Sitzung getrennt wird.

Typ: Array von [WorkflowDetail](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Erforderlich: Nein

OnUpload

Ein Auslöser, der einen Workflow startet: Der Workflow wird ausgeführt, nachdem eine Datei hochgeladen wurde.

Um einen zugeordneten Workflow von einem Server zu entfernen, können Sie einen leeren `OnUpload`-Datentyp bereitstellen, wie im folgenden Beispiel.

```
aws transfer update-server --server-id s-01234567890abcdef --workflow-  
details '{"OnUpload":[]}'
```

Typ: Array von [WorkflowDetail](#)-Objekten

Array-Mitglieder: Die Mindestanzahl beträgt 0 Elemente. Die maximale Anzahl beträgt 1 Element.

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDKfür C++](#)
- [AWS SDKfür Go](#)
- [AWS SDKfür Java V2](#)
- [AWS SDKfür Ruby V3](#)

WorkflowStep

Der Grundbaustein für einen Workflow.

Inhalt

CopyStepDetails

Details für einen Schritt, der eine Dateikopie durchführt.

Besteht aus folgenden Werten:

- Eine Beschreibung
- Ein Amazon-S3-Speicherort für das Ziel der Dateikopie.
- Ein Flag, das angibt, ob eine vorhandene Datei mit demselben Namen überschrieben werden. Der Standardwert ist FALSE.

Typ: [CopyStepDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

CustomStepDetails

Details für einen Schritt, der eine AWS Lambda Funktion aufruft.

Besteht aus dem Namen der Lambda-Funktion, dem Ziel und dem Timeout (in Sekunden).

Typ: [CustomStepDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

DecryptStepDetails

Details für einen Schritt, der eine verschlüsselte Datei entschlüsselt.

Besteht aus folgenden Werten:

- Ein beschreibender Name
- Ein Amazon S3- oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) -Speicherort für die zu entschlüsselnde Quelldatei.
- Ein S3- oder EFS Amazon-Speicherort für das Ziel der Dateientschlüsselung.
- Ein Flag, das angibt, ob eine vorhandene Datei mit demselben Namen überschrieben werden. Der Standardwert ist FALSE.
- Die Art der verwendeten Verschlüsselung. Derzeit wird nur PGP Verschlüsselung unterstützt.

Typ: [DecryptStepDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

DeleteStepDetails

Details für einen Schritt, der die Datei löscht.

Typ: [DeleteStepDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

TagStepDetails

Details für einen Schritt, der ein oder mehrere Tags erstellt.

Sie legen einen oder mehrere Markierungen fest. Jedes Tag enthält ein Schlüssel-Wert-Paar.

Typ: [TagStepDetails](#) Objekt

Erforderlich: Nein

Type

Derzeit werden die folgenden Schritttypen unterstützt.

- **COPY** – Die Datei an einen anderen Ort kopieren.
- **CUSTOM**- Führen Sie einen benutzerdefinierten Schritt mit einem AWS Lambda Funktionsziel aus.
- **DECRYPT** – Eine Datei entschlüsseln, die vor dem Hochladen verschlüsselt wurde.
- **DELETE** – Die Datei löschen.
- **TAG** – Der Datei ein Tag hinzufügen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: COPY | CUSTOM | TAG | DELETE | DECRYPT

Erforderlich: Nein

Weitere Informationen finden Sie unter:

Weitere Informationen zur Verwendung API in einer der sprachspezifischen Sprachen AWS SDKs finden Sie im Folgenden:

- [AWS SDK für C++](#)
- [AWS SDK für Go](#)
- [AWS SDK für Java V2](#)
- [AWS SDK für Ruby V3](#)

API-Anfragen stellen

Sie können nicht nur die Konsole verwenden, sondern auch die AWS Transfer Family API verwenden, um Ihre Server programmgesteuert zu konfigurieren und zu verwalten. In diesem Abschnitt werden die AWS Transfer Family-Operationen, das Anfordern des Signierens für die Authentifizierung und die Fehlerbehandlung beschrieben. Informationen zu den Regionen und Endpunkten, die für Transfer Family verfügbar sind, finden Sie unter [AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente](#) in der Allgemeine AWS-Referenz

Note

Sie können die AWS SDKs auch bei der Entwicklung von Anwendungen mit Transfer Family; verwenden. Die AWS SDKs für Java, .NET und PHP umschließen die zugrunde liegende Transfer Family Family-API und vereinfachen so Ihre Programmieraufgaben. Informationen zum Herunterladen der SDK-Bibliotheken finden Sie unter [Beispielcodebibliotheken](#).

Themen

- [Erforderliche Anforderungsheader für Transfer Family](#)
- [Eingaben und Unterschreiben von Familienanfragen übertragen](#)
- [Fehlermeldungen](#)
- [Verfügbare Bibliotheken](#)

Erforderliche Anforderungsheader für Transfer Family

In diesem Abschnitt werden die erforderlichen Header beschrieben, die Sie mit jeder POST-Anfrage an senden müssen. AWS Transfer Family In HTTP-Headern geben Sie wichtige Informationen über die Abfrage an, z. B. die Operation, die aufgerufen werden soll, das Datum der Abfrage und Informationen zur Ihrer Autorisierung als Sender der Abfrage. In Headern muss Groß- und Kleinschreibung beachtet werden; die Reihenfolge der Header ist nicht wichtig.

Das folgende Beispiel zeigt Header, die in der [ListServers](#) Operation verwendet werden.

```
POST / HTTP/1.1
Host: transfer.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-target: TransferService.ListServers
x-amz-date: 20220507T012034Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/20220507/us-east-1/transfer/
aws4_request,
    SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date;x-amz-target,
    Signature=13550350a8681c84c861aac2e5b440161c2b33a3e4f302ac680ca5b686de48de
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Content-Length: 17

{"MaxResults":10}
```

Im Folgenden sind die Header aufgeführt, die in Ihren POST-Anfragen an Transfer Family enthalten sein müssen. Die unten aufgeführten Header, die mit „x-amz“ beginnen, sind spezifisch für AWS. Alle anderen aufgeführten Header sind allgemeine Header für HTTP-Transaktionen.

Header	Beschreibung
Authorization	Der Autorisierungsheader ist erforderlich. Das Format ist die standardmäßige Sigv4-Anforderungssignatur, die unter AWSAPI-Anfragen signieren dokumentiert ist.
Content-Type	Verwenden Sie ihn <code>application/x-amz-json-1.1</code> als Inhaltstyp für alle Anfragen an Transfer Family. Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Host	Verwenden Sie den Host-Header, um den Transfer Family Family-Endpunkt anzugeben, an den Sie Ihre Anfrage senden. Dies <code>transfer.us-east-1.amazonaws.com</code> ist beispielsweise der Endpunkt für die Region USA Ost (Ohio). Weitere Informationen zu den für Transfer Family verfügbaren Endpunkten finden Sie unter AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente in der Allgemeinen AWS-Referenz Host: transfer. <i>region</i>.amazonaws.com

Header	Beschreibung
x-amz-date	Sie müssen den Zeitstempel entweder im Date HTTP-Header oder im AWS x-amz-date Header angeben. (Einige HTTP-Client-Bibliotheken lassen den Header Date nicht zu.) Wenn ein x-amz-date Header vorhanden ist, ignoriert die Transfer Family jeden Date Header während der Anforderungsauthentifizierung. Das x-amz-date Format muss ISO8601 sein, im Format YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'. <pre>x-amz-date: YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z'</pre>
x-amz-target	In diesem Header werden die Version der API und die angefragte Operation angegeben. Die Werte des Ziel-Headers werden durch Verknüpfung der API-Version mit dem API-Namen gebildet und haben folgendes Format. <pre>x-amz-target: TransferService. operationName</pre> Der OperationName-Wert (zum Beispiel <code>ListServers</code>) kann in der API-Liste gefunden werden. ListServers
x-amz-security-token	Dieser Header ist erforderlich, wenn es sich bei den zum Signieren der Anfrage verwendeten Anmeldeinformationen um temporäre Anmeldeinformationen oder um Sitzungsanmeldedaten handelt (Einzelheiten finden Sie unter Verwenden temporärer Anmeldeinformationen mit AWS Ressourcen im IAM-Benutzerhandbuch). Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen der Signatur Allgemeine Amazon Web Services-Referenz zur HTTP-Anfrage in.

Eingaben und Unterschreiben von Familienanfragen übertragen

Alle Anforderungseingaben müssen als Teil der JSON-Nutzlast im Anfragetext gesendet werden. Für Aktionen, bei denen alle Anforderungsfelder optional sind, müssen Sie beispielsweise `ListServers` immer noch ein leeres JSON-Objekt im Anforderungstext angeben, z. B. `{}` Die Struktur der

Payload-Anfrage/Antwort von Transfer Family ist beispielsweise in der vorhandenen API-Referenz dokumentiert. [DescribeServer](#)

Transfer Family unterstützt die Authentifizierung mit AWS Signature Version 4. Einzelheiten finden Sie unter [AWSAPI-Anfragen signieren](#).

Fehlermeldungen

Bei einem Fehler enthalten die Informationen im Antwort-Header:

- Inhaltstyp: `application/x-amz-json-1.1`
- Einen passenden 4xx- oder 5xx-HTTP-Statuscode

Der Textkörper einer Fehlermeldung enthält Informationen zu dem aufgetretenen Fehler. Das folgende Beispiel zeigt eine Fehlerantwort mit der Ausgabesyntax von Antwortelementen für alle Fehlermeldungen.

```
{
  "__type": "String",
  "Message": "String", <!-- Message is lowercase in some instances -->
  "Resource": String,
  "ResourceType": String
  "RetryAfterSeconds": String
}
```

In der folgenden Tabellen werden die Felder der JSON-Fehlerantwort in dieser Syntax erläutert.

`__type`

Eine der Ausnahmen bei einem Transfer Family Family-API-Aufruf.

Typ: Zeichenfolge

Nachricht oder Nachricht

Eine der Operationsfehlercode-Nachrichten .

 Note

Einige Ausnahmen verwenden `message`, andere verwenden `Message`. Sie können den Code für Ihre Schnittstelle überprüfen, um den richtigen Fall zu ermitteln. Alternativ können Sie jede Option testen, um zu sehen, welche funktioniert.

Typ: Zeichenfolge

Resource

Die Ressource, für die der Fehler ausgelöst wurde. Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen Benutzer zu erstellen, der bereits existiert, `Resource` ist dies der Benutzername für den vorhandenen Benutzer.

Typ: Zeichenfolge

ResourceType

Der Ressourcentyp, für den der Fehler ausgelöst wird. Wenn Sie beispielsweise versuchen, einen Benutzer zu erstellen, der bereits existiert, `ResourceType` ist `User` der.

Typ: Zeichenfolge

RetryAfterSeconds

Die Anzahl der Sekunden, die gewartet werden muss, bevor der Befehl erneut ausgeführt wird.

Typ: Zeichenfolge

Beispiele für Antworten auf Fehler

Der folgende JSON-Hauptteil wird zurückgegeben, wenn Sie die `DescribeServer` API aufrufen und einen Server angeben, der nicht existiert.

```
{
  "__type": "ResourceNotFoundException",
  "Message": "Unknown server",
  "Resource": "s-11112222333344444",
  "ResourceType": "Server"
}
```

Der folgende JSON-Hauptteil wird zurückgegeben, wenn die Ausführung einer API zu einer Drosselung führt.

```
{
  "__type": "ThrottlingException",
  "RetryAfterSeconds": "1"
}
```

Der folgende JSON-Hauptteil wird zurückgegeben, wenn Sie die `CreateServer` API verwenden und nicht über ausreichende Berechtigungen verfügen, um einen Transfer Family Family-Server zu erstellen.

```
{
  "__type": "AccessDeniedException",
  "Message": "You do not have sufficient access to perform this action."
}
```

Der folgende JSON-Hauptteil wird zurückgegeben, wenn Sie die `CreateUser` API verwenden und einen Benutzer angeben, der bereits existiert.

```
{
  "__type": "ResourceExistsException",
  "Message": "User already exists",
  "Resource": "Alejandro-Rosalez",
  "ResourceType": "User"
}
```

Verfügbare Bibliotheken

AWS bietet Bibliotheken, Beispielcode, Tutorials und andere Ressourcen für Softwareentwickler, die es vorziehen, Anwendungen mithilfe sprachspezifischer APIs anstelle der Befehlszeilentools und der Abfrage-API zu erstellen. Diese Bibliotheken bieten grundlegende Funktionen (nicht in den APIs enthalten) wie Anforderungsauthentifizierung, Wiederholungen von Anfragen und Fehlerbehandlung, sodass der Einstieg erleichtert wird. Siehe [Tools, auf denen Sie aufbauen können AWS](#)

Bibliotheken und Beispielcode in allen Sprachen finden Sie unter [Beispielcode und Bibliotheken](#).

Geläufige Parameter

Die folgende Liste enthält die Parameter, die alle Aktionen zum Signieren von Signature-Version-4-Anforderungen mit einer Abfragezeichenfolge verwenden. Alle aktionsspezifischen Parameter werden im Thema für diese Aktion aufgelistet. Weitere Informationen zur Verwendung von Signature Version 4 finden Sie unter [Signieren von AWS-API-Anforderungen](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Action

Die auszuführende Aktion.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Ja

Version

Die API-Version, für die die Anforderung geschrieben wurde, ausgedrückt im Format JJJJ-MM-TT.

Typ: Zeichenfolge

Erforderlich: Ja

X-Amz-Algorithm

Der Hashalgorithmus, den Sie zum Erstellen der Anforderungssignatur verwendet haben.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Zulässige Werte: AWS4-HMAC-SHA256

Required: Conditional

X-Amz-Credential

Der Wert des Anmeldeinformationsumfangs. Dabei handelt es sich um eine Zeichenfolge, die Ihren Zugriffsschlüssel, das Datum, die gewünschte Region und eine Zeichenfolge zur Beendigung („aws4_request“) beinhaltet. Der Wert wird im folgenden Format ausgedrückt: Zugriffsschlüssel/JJJJMMTT/Region/Service/aws4_request.

Weitere Informationen finden Sie unter [Erstellen einer signierten AWS-API-Anfrage](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Date

Das Datum, das zum Erstellen der Signatur verwendet wird. Das Format muss das ISO 8601-Basisformat (JJJMMTT'T'SSMMSS'Z') sein. Die folgende Datumszeit ist beispielsweise ein gültiger X-Amz-Date-Wert: 20120325T120000Z.

Bedingung: X-Amz-Date ist bei allen Anforderungen optional. Damit kann das Datum überschrieben werden, das zum Signieren von Anforderungen verwendet wird. Wenn der Date-Header im ISO 8601-Basisformat angegeben ist, ist X-Amz-Date nicht erforderlich. Wenn X-Amz-Date verwendet wird, überschreibt es immer den Wert des Date-Headers. Weitere Informationen finden Sie unter [Elemente einer AWS-API-Anfragesignatur](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Security-Token

Das temporäre Sicherheitstoken, das durch einen Anruf von AWS Security Token Service (AWS STS) abgerufen wurde. Eine Liste der Services, die temporäre Sicherheits-Anmeldeinformationen von AWS STS unterstützen, finden Sie im IAM-Benutzerhandbuch unter [AWS-Services, die mit IAM funktionieren](#).

Bedingung: Wenn Sie temporäre Sicherheits-Anmeldeinformationen von AWS STS nutzen, müssen Sie das Sicherheitstoken einschließen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-Signature

Gibt die hex-codierte Signatur an, die aus der zu signierenden Zeichenfolge und dem abgeleiteten Signaturschlüssel berechnet wurde.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

X-Amz-SignedHeaders

Gibt alle HTTP-Header an, die als Teil der kanonischen Anforderung enthalten waren. Weitere Informationen zur Angabe signierter Header finden Sie unter [Erstellen einer signierten AWS-API-Anfrage](#) im IAM-Benutzerhandbuch.

Bedingung: Geben Sie diesen Parameter an, wenn Sie Authentifizierungsinformationen in eine Abfragezeichenfolge anstatt in den HTTP-Autorisierungsheader aufnehmen.

Typ: Zeichenfolge

Required: Conditional

Häufige Fehler

In diesem Abschnitt sind Fehler aufgeführt, die häufig bei den API-Aktionen aller AWS-Services auftreten. Informationen zu Fehlern, die spezifisch für eine API-Aktion für diesen Service sind, finden Sie unter dem Thema für diese API-Aktion.

AccessDeniedException

Sie haben keinen ausreichenden Zugriff zum Durchführen dieser Aktion.

HTTP Status Code: 400

IncompleteSignature

Die Anforderungssignatur entspricht nicht den AWS-Standards.

HTTP Status Code: 400

InternalFailure

Die Anforderungsverarbeitung ist fehlgeschlagen, da ein unbekannter Fehler, eine Ausnahme oder ein Fehler aufgetreten ist.

HTTP Status Code: 500

InvalidAction

Die angeforderte Aktion oder Operation ist ungültig. Überprüfen Sie, ob die Aktion ordnungsgemäß eingegeben wurde.

HTTP Status Code: 400

InvalidClientId

Das angegebene X.509-Zertifikat oder die AWS-Zugriffsschlüssel-ID ist nicht in unseren Datensätzen vorhanden.

HTTP Status Code: 403

NotAuthorized

Sie haben keine Berechtigung zum Ausführen dieser Aktion.

HTTP Status Code: 400

OptInRequired

Die AWS-Zugriffsschlüssel-ID benötigt ein Abonnement für den Service.

HTTP Status Code: 403

RequestExpired

Die Anforderung hat den Service mehr als 15 Minuten nach dem Datumsstempel oder mehr als 15 Minuten nach dem Ablaufdatum der Anforderung erreicht (z. B. für vorsignierte URLs) oder der Datumsstempel auf der Anforderung liegt mehr als 15 Minuten in der Zukunft.

HTTP Status Code: 400

ServiceUnavailable

Die Anforderung ist aufgrund eines temporären Fehlers des Servers fehlgeschlagen.

HTTP Status Code: 503

ThrottlingException

Die Anforderung wurde aufgrund der Drosselung von Anforderungen abgelehnt.

HTTP Status Code: 400

ValidationError

Die Eingabe erfüllt nicht die von einem AWS-Service definierten Einschränkungen.

HTTP Status Code: 400

Dokumenthistorie für AWS Transfer Family

In der folgenden Tabelle wird die Dokumentation für diese Version von beschrieben AWS Transfer Family.

- APIVersion: Transfer-2018-11-05
- Letzte Aktualisierung der Dokumentation: 16. Januar 2024

Änderung	Beschreibung	Datum
Integrieren Sie mit Amazon EventBridge	AWS Transfer Family veröffentlicht jetzt automatisch Ereignisse EventBridge für alle Dateiübertragungsvorgänge auf Amazon. Details hierzu finden Sie unter Transfer Family Ereignisse verwalten mit Amazon EventBridge .	8. Februar 2024
Hinzufügung neuer Sicherheitsrichtlinien	AWS Transfer Family hat neue FIPS und nicht FIPS sicherheitsrelevante Richtlinien hinzugefügt. Außerdem ist die Standardsicherheitsrichtlinie, die Servern zugewiesen ist, immer die neueste Sicherheitsrichtlinie. Details hierzu finden Sie unter Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family .	5. Februar 2024
Support für statische IP-Adressen für SFTP Konnektoren und AS2	Transfer Family bietet jetzt statische IP-Adressen für SFTP Konnektoren und AS2. Dies ermöglicht die Verbindung mit SFTP Remoteservern,	16. Januar 2024

Änderung	Beschreibung	Datum
	die durch IP-Allowlisting-Kontrollen gesichert sind. Denn AS2 wir führen statische IP-Adressen für asynchrone MDN Antworten von AS2 Servern ein.	
Das Benutzerhandbuch wurde neu organisiert, um es besser an die neueste Version von AWS Transfer Family anzupassen.	Transfer Family hat seit der Entstehung des Leitfadens mehrere Funktionen hinzugefügt, was eine Umstrukturierung des Handbuchs erforderlich machte.	3. Januar 2024

Änderung	Beschreibung	Datum
Verbesserungen bei den logischen Verzeichniszuordnungen Leistungsoptimierung der Amazon S3 S3-Liste	Transfer Family unterstützt jetzt logische Verzeichniszuordnungen bis zu 2,1 MB. Sie können jetzt auch angeben, ob eine Benutzerzuordnung zu einer Datei erfolgt. Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für die Verwendung logischer Verzeichnisse. Wenn Sie einen Server erstellen oder aktualisieren, der Amazon S3 als Speicher verwendet, können Sie jetzt die Leistung beim Auflisten Ihrer S3-Verzeichnisse (oder Ordner) optimieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration eines SFTP FTPS FTP Serverendpunkts, oder.	17. November 2023
Alternativer Port für SFTP Server mit Virtual Private Cloud (VPC) -Endpunkten	Sie können jetzt einen alternativen, nicht standardmäßigen Port für Ihre SFTP Transfer Family Family-Server mit VPC Endpunkten aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud .	17. November 2023

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für SFTP Steckverbinder	SFTPKonnektoren erweitern die Möglichkeiten der AWS Transfer Family Kommunikation mit Remoteservern sowohl in der Cloud als auch vor Ort. Weitere Informationen finden Sie unter Senden und Abrufen von Dateien mithilfe eines SFTP Connectors .	25. Juli 2023
Support für AS2 Standardauthentifizierung	Transfer Family unterstützt jetzt die Standardauthentifizierung für Server, die das Applicability Statement 2 (AS2) -Protokoll verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Standardauthentifizierung für Konnektoren AS2 .	30. Juni 2023
Support für strukturiertes JSON Logging	Transfer Family unterstützt jetzt die Bereitstellung strukturierter JSON Protokolle an Amazon CloudWatch, die Gruppierung von Protokollströmen in benutzerdefinierte Protokollgruppen und die Durchführung gemeinsamer Protokollabfragen über Protokolle hinweg. Weitere Informationen finden Sie unter Amazon CloudWatch loggt sich ein für AWS Transfer Family .	24. Juni 2023

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für mehrere Authentifizierungsmethoden	Transfer Family unterstützt die Authentifizierung mit einem Passwort, einem öffentlichen/privaten key pair oder beidem. Dies ist für Server verfügbar, die das SFTP Protokoll und einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server .	17. Mai 2023
Support für die Pretty Good Privacy (PGP) -Entschlüsselung mit Dateien, die Transfer Family mit Workflows verarbeitet	Transfer Family bietet integrierte Unterstützung für die Pretty Good Privacy (PGP) -Entschlüsselung. Sie können die PGP Entschlüsselung für Dateien verwenden SFTPFTPS, die über oder FTP in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) oder Amazon Elastic File System (AmazonEFS) hochgeladen wurden. Weitere Informationen erhalten Sie unter PGPSchlüssel generieren und verwalten und Verwenden Sie die Entschlüsselung PGP in Ihrem Workflow .	21. Dezember 2022

Änderung	Beschreibung	Datum
Vollständig verwaltete Unterstützung für das Dateiübertragungsprotokoll Applicability Statement 2 (AS2) mit Transfer Family Family-Servern	Sie können Server einrichten, die das AS2 Protokoll zum Senden und Empfangen von Informationen an und von Handelspartnern innerhalb oder außerhalb der AWS Umgebung verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration AS2 .	25. Juli 2022
Support für Display-Banner beim Erstellen eines Servers	Sie können benutzerdefinierte Nachrichten hinzufügen, wenn Sie Server erstellen. Sie können eine Nachricht vor der Authentifizierung (alle Protokolle) und eine Nachricht nach der Authentifizierung (für FTPS Server FTP und Server) anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server , Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server oder Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server .	17. Februar 2022

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für AWS Lambda als Identitätsanbieter	Sie können jetzt eine Verbindung zu einem benutzerdefinierten Identitätsanbieter herstellen, indem Sie AWS Lambda dessen Transfer Family Family-Server verwenden. Bisher mussten Sie einen angeben, Amazon API Gateway URL um einen benutzerdefinierten Identitätsanbieter zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wird AWS Lambda zur Integration Ihres Identitätsanbieters verwendet.	16. November 2021
Support für Workflows zur verwalteten Dateiübertragung	Workflows für verwaltete Dateiübertragungen bieten Ihnen nach dem Upload Abstraktionen für die allgemeinen Aufgaben, die Sie derzeit manuell ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter AWS Transfer Family verwaltete Workflows.	2. September 2021

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für AWS Directory Service for Microsoft Active Directory	Zusätzlich zu dienstverwalteten und benutzerefinierten Identitätsanbietern können Sie jetzt auch AWS Directory Service for Microsoft Active Directory den Benutzerzugriff für die Authentifizierung und Autorisierung verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des AWS Verzeichnisdienst-Identitätsanbieters .	24. Mai 2021
Neu AWS-Regionen	AWS Transfer Family ist jetzt in der Region Afrika (Kapstadt) verfügbar. Weitere Informationen zu Transfer Family Family-Endpunkten finden Sie unter AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente in der. Allgemeine AWS-Referenz	24. Februar 2021
Neu AWS-Regionen	AWS Transfer Family ist jetzt in den Regionen Asien-Pazifik (Hongkong) und Naher Osten (Bahrain) verfügbar. Weitere Informationen zu Transfer Family Family-Endpunkten finden Sie unter AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente in der. Allgemeine AWS-Referenz	17. Februar 2021

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für Amazon EFS als Datenspeicher	Transfer Family unterstützt jetzt Dateiübertragungen in und aus dem Amazon Elastic File System (AmazonEFS). Amazon EFS ist ein einfaches , skalierbares, vollständig verwaltetes elastisches NFS Dateisystem. Weitere Informationen finden Sie unter Ein EFS Amazon-Dateisystem konfigurieren .	06. Januar 2021
Support für AWS WAF	Transfer Family unterstützt AWS WAF jetzt eine Webanwendungs-Firewall, die Webanwendungen und API -operationen vor Angriffen schützt. Weitere Informationen finden Sie unter Fügen Sie eine Firewall für Webanwendungen hinzu .	24. November 2020
Support für mehrere Sicherheitsgruppen in einer virtuellen privaten Cloud (VPC)	Sie können jetzt mehrere Sicherheitsgruppen an einen Server in einem anhängenV PC. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud .	15. Oktober 2020

Änderung	Beschreibung	Datum
Neu AWS-Regionen	Transfer Family ist jetzt in den AWS GovCloud (US) Regionen verfügbar . Weitere Informationen zu Transfer Family Family-Endpunkten für AWS GovCloud (US) Regionen finden Sie unter AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente in der. Allgemeine AWS-Referenz Informationen zur Verwendung von Transfer Family in den AWS GovCloud (US) Regionen finden Sie AWS Transfer Family im AWS GovCloud (US) Benutzerhandbuch.	30. September 2020
Eine Sicherheitsrichtlinie mit unterstützten kryptografischen Algorithmen kann jetzt an Ihren Server angehängt werden	Sie können Ihrem Server jetzt eine Sicherheitsrichtlinie hinzufügen, die eine Reihe unterstützter kryptografischer Algorithmen enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsrichtlinien für AWS Transfer Family .	12. August 2020

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für Federal Information Processing Standard (FIPS) -Endpunkte	FIPS-fähige Endgeräte sind jetzt in Nordamerika verfügbar. AWS-Regionen Informationen zu den verfügbaren Regionen finden Sie unter AWS Transfer Family Endpunkte und Kontingente in der. Allgemeine AWS-Referenz Informationen zur Aktivierung FIPS für einen Serverendpunkt, für den SFTP -aktiviert ist, finden Sie unter. Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server Informationen zur Aktivierung FIPS für einen Serverendpunkt, für den FTPS -aktiviert ist, finden Sie unter. Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server Informationen zur Aktivierung FIPS für einen Serverendpunkt, für den FTP -aktiviert ist, finden Sie unter. Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server	12. August 2020
Erhöhung der Zeichenlänge des Benutzernamens und zusätzliche zulässige Zeichen	Benutzernamen können jetzt At-Zeichen (@) und Punkte (.) enthalten und dürfen eine maximale Länge von 100 Zeichen haben. Informationen zum Hinzufügen eines Benutzers finden Sie unter Benutzer für Serverendpunkte verwalten .	12. August 2020

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für die automatische Erstellung von Amazon CloudWatch Logging AWS Identity and Access Management (IAM) -Rollen	Transfer Family unterstützt jetzt die automatische Erstellung einer CloudWatch IAM Logging-Rolle zur Anzeige der Endbenutzeraktivitäten. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen SFTP -fähigen Server , Erstellen Sie einen FTPS -fähigen Server oder Erstellen Sie einen FTP -fähigen Server .	30. Juli 2020
AWS Transfer Family unterstützt jetzt Quell-IP als Autorisierungsfaktor.	Transfer Family bietet Unterstützung für die Verwendung von Quell-IP-Adressen von Endbenutzern als Autorisierungsfaktor, sodass Sie bei der Autorisierung des Zugriffs über Secure File Transfer Protocol (SFTP), File Transfer Protocol over () oder File Transfer Protocol SSL (FTPS) eine zusätzliche Sicherheitsebene einrichten können. FTP Weitere Informationen finden Sie unter Mit Anbietern benutzerdefinierter Identitäten arbeiten .	9. Juni 2020

Änderung	Beschreibung	Datum
AWS Transfer for SFTP ist jetzt verfügbar AWS Transfer Family und fügt Unterstützung für FTP und FTPS hinzu.	Sie können jetzt zwei zusätzliche Protokolle für die Dateiübertragungen Ihrer Benutzer verwenden: File Transfer Protocol Secure (FTPS) und File Transfer Protocol (FTP). Zusätzlich zur bestehenden Unterstützung für das Secure File Transfer Protocol SSL (FTPS) können Benutzer Workflows, die auf FTP Over () und Klartext FTP basieren AWS, verschieben, ausführen, sichern und integrieren. SFTP	23. April 2020
Support für Virtual Private Cloud (VPC) -Sicherheitsgruppen und Elastic IP-Adressen	Sie können jetzt mithilfe von Sicherheitsgruppen eine Zulassungsliste für eingehende IP-Adressen erstellen, wodurch eine zusätzliche Sicherheitsebene für Server bereitgestellt wird. Sie können Elastic IP-Adressen auch dem Endpunkt Ihres Servers zuordnen. Auf diese Weise können Sie Benutzern hinter Firewalls den Zugriff auf diesen Endpunkt ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud .	10. Januar 2020

Änderung	Beschreibung	Datum
Support für die Arbeit in einem VPC	Sie können jetzt einen Server in einem erstellenVPC. Sie können Ihren Server verwenden, um Daten über Ihren Client zu und von einem Amazon S3 S3-Bucket zu übertragen, ohne das öffentliche Internet nutzen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Server in einer virtuellen privaten Cloud .	27. März 2019
Erste Version von AWS Transfer Family veröffentlicht.	Diese Erstversion umfasst das Einrichten von Verzeichnissen, beschreibt die ersten Schritte und stellt Informationen zur Client-Konfiguration, zur Benutzerkonfiguration und zur Überwachung bereit.	25. November 2018

AWS-Glossar

Die neueste AWS-Terminologie finden Sie im [AWS-Glossar](#) in der AWS-Glossar-Referenz.

Die vorliegende Übersetzung wurde maschinell erstellt. Im Falle eines Konflikts oder eines Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.