



Guía de administración

Amazon Redshift



Amazon Redshift: Guía de administración

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Las marcas comerciales y la imagen comercial de Amazon no se pueden utilizar en relación con ningún producto o servicio que no sea de Amazon, de ninguna manera que pueda causar confusión entre los clientes y que menosprecie o desacredite a Amazon. Todas las demás marcas registradas que no son propiedad de Amazon son propiedad de sus respectivos propietarios, que pueden o no estar afiliados, conectados o patrocinados por Amazon.

Table of Contents

¿Qué es Amazon Redshift?	1
¿Es la primera vez que usa Amazon Redshift?	1
Información general sobre las características de Amazon Redshift Serverless	2
Información general de los clústeres de Amazon Redshift aprovisionados	5
Administración de clústeres	5
Obtención de acceso a clústeres y seguridad	6
Supervisión de clústeres	8
Bases de datos	9
Comparación de Amazon Redshift Serverless con un almacén de datos aprovisionado de Amazon Redshift	9
Uso de las interfaces de administración de Amazon Redshift para clústeres aprovisionados	40
Uso de los AWS SDK	42
Firma de una solicitud HTTP	43
Configuración de la CLI de Amazon Redshift	48
Amazon Redshift sin servidor	50
¿Qué es Amazon Redshift sin servidor?	50
Consola de Amazon Redshift sin servidor	51
Consideraciones sobre el uso de Amazon Redshift sin servidor	55
Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless	59
Consideraciones y limitaciones de la capacidad de punto de conexión sin servidor	61
Escalado y optimización basados en la IA	61
Facturación para Amazon Redshift Serverless	68
Facturación de la capacidad de computación	68
Facturación de la capacidad informática bajo demanda	69
Facturación de las reservas sin servidor	74
Facturación del almacenamiento	81
Uso de la prueba gratuita de Amazon Redshift sin servidor	82
Notas sobre la facturación de uso	82
Conexión a Amazon Redshift sin servidor	84
Conexión a Amazon Redshift sin servidor	84
Conexión a Amazon Redshift sin servidor por medio de controladores JDBC	85
Conexión a Amazon Redshift sin servidor con la API de datos	87
Conexión con SSL a Amazon Redshift sin servidor	87

Conexión con Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC administrado por Amazon Redshift	90
Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de interfaz (AWS PrivateLink)	90
Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de Redshift en otra cuenta	90
Recursos adicionales	95
Definición de roles de base de datos para usuarios federados	95
Definición de roles de base de datos	96
Casos prácticos para definir los roles de base de datos que se concederán a los usuarios federados	97
Recursos adicionales	99
Identity and access management en Amazon Redshift Serverless	99
Concesión de permisos	99
Introducción a las credenciales de IAM	101
Acceso a objetos de base de datos con permisos de rol de base de datos	102
Migrar un clúster aprovisionado a Amazon Redshift Serverless	104
Creación de una instantánea del clúster aprovisionado	104
Conexión a Amazon Redshift sin servidor con un controlador	105
Uso del SDK de Amazon Redshift Serverless	108
Grupos de trabajo y espacios de nombres	108
Grupos de trabajo y espacios de nombres mediante la consola	109
Grupos de trabajo y espacios de nombres mediante la AWS Command Line Interface y la API de Amazon Redshift sin servidor	109
Grupos de trabajo	111
Espacios de nombres	117
Supervisión de consultas y cargas de trabajo	121
Cómo agregar una política de supervisión de consultas	123
Concesión de permisos de supervisión de consultas a un usuario	124
Concesión de permisos de supervisión de consultas a un rol	125
Establecimiento de los límites de uso	125
Establecimiento de los límites de consultas	126
Comprobación de los datos de resumen mediante el panel	127
Registro de auditoría	127
Eventos de registro en CloudWatch	128
Métricas de CloudWatch	129

Instantáneas y puntos de recuperación	138
Integración de AWS Backup	139
Creación de una instantánea	139
Creación de una instantánea final	140
Uso compartido de una instantánea o eliminación de los permisos de la instantánea	141
Programación de una instantánea	141
Actualización de un período de retención de instantáneas	145
Eliminación de una instantánea	145
Restauración de instantáneas	145
Conversión de un punto de recuperación	147
Restauración de un punto de recuperación	147
Copia de las copias de seguridad en otra Región de AWS	148
Restauración de una tabla	149
Uso compartido de datos	150
Consideraciones	151
Concesión de acceso para ver recursos compartidos de datos	152
Registro de espacios de nombres en el AWS Glue Data Catalog	152
Etiquetado de recursos	153
Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift	155
Clústeres y nodos	155
Detalles acerca de los tipos de nodos	157
Determinar cuál es la cantidad de nodos	161
Uso de EC2 para crear el clúster	161
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	162
Alarma predeterminada de espacio en disco	162
Estado del clúster	163
Consideraciones para el uso de clústeres aprovisionados	166
Consideraciones sobre regiones y zonas de disponibilidad	166
Mantenimiento de clústeres	166
Operaciones de clúster	177
Creación de un clúster	178
Creación de una alarma de espacio en disco	182
Visualización de un clúster	182
Modificación de un clúster	183
Redimensionamiento de un clúster	184
Cambio de nombre de un clúster	202

Actualizar la versión de lanzamiento de un clúster	203
Pausa y reanudación de un clúster	204
Reinicio de un clúster	206
Reubicación de un clúster	207
Cierre y eliminación de un clúster	211
Instantáneas y copias de seguridad	212
Registro de un clúster en el AWS Glue Data Catalog	239
Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)	240
Configuración de la implementación multi-AZ	241
Configuración de multi-AZ al crear un nuevo clúster	244
Configuración de una multi-AZ para un almacenamiento de datos restaurado a partir de una instantánea	246
Conversión de un almacenamiento de datos single-AZ en un almacenamiento de datos multi-AZ	248
Conversión de un almacenamiento de datos multi-AZ en un almacenamiento de datos single-AZ	250
Cambio del tamaño de un almacenamiento de datos multi-AZ	251
Fallo en la implementación multi-AZ	252
Visualización de consultas y cargas para almacenamientos de datos multi-AZ	254
Supervisión de una consulta en una implementación multi-AZ	255
Finalización de una consulta de un clúster	256
Monitoreo del rendimiento del clúster	257
Datos de rendimiento	258
Visualización de datos de rendimiento	274
Análisis de ejecución de consulta	299
Creación de una alarma	301
Finalizar una consulta en ejecución	302
Métricas de rendimiento en la consola de CloudWatch	303
Generador de perfiles de consultas	304
Supervisión de consultas y bases de datos	316
Consultas basadas en la vista sys y supervisión de bases de datos	323
Pistas	326
Administración de versiones de	328
Determinación de la versión del grupo de trabajo o del clúster	328
Integraciones sin ETL	330
Consideraciones	333

Consideraciones al utilizar el modo de historial en el destino	334
Consideraciones sobre cuándo la fuente de integración sin ETL es Aurora o Amazon RDS	336
Consideraciones sobre cuándo la fuente de integración sin ETL es DynamoDB	337
Consideraciones cuando el origen de la integración sin ETL son aplicaciones como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk	338
Introducción a las integraciones sin ETL	338
Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino .	339
Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas	340
Configuración de la autorización en Amazon Redshift	342
Creación de una integración sin ETL	347
Creación de bases de datos de destino	359
Consulta de datos replicados	362
Consulta de datos replicados con vistas materializadas	362
Consulta de datos replicados desde DynamoDB	364
Visualización de integraciones sin ETL	365
.....	365
Modo de historial	369
Uso compartido de los datos	371
Monitoreo de integraciones sin ETL	372
Monitoreo de integraciones sin ETL con vistas del sistema de Amazon Redshift	372
Supervisión de las integraciones sin ETL mediante Amazon EventBridge	373
Métricas para integraciones sin ETL	373
Modificación de una integración sin ETL para DynamoDB	375
Eliminación de una integración sin ETL para DynamoDB	376
Regiones compatibles	377
Aurora MySQL	377
Aurora PostgreSQL	379
Amazon DynamoDB	381
Amazon RDS for MySQL	383
Aplicaciones empresariales	385
Solución de problemas de integración sin ETL	387
Consulta de una base de datos	404
Conexión a Amazon Redshift	404
Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift	405
Configuración de su Cuenta de AWS	406

Apertura del editor de consultas v2	414
Conexión a una base de datos de Amazon Redshift	420
Exploración de una base de datos de Amazon Redshift	422
Creación de objetos de base de datos	424
Visualización del historial de consultas y pestañas	432
Interacción con el SQL generativo de Amazon Q	433
Descarga de datos en una base de datos	447
Creación de consultas	457
Cuadernos	463
Consulta de AWS Glue Data Catalog	467
Consulta de un lago de datos	470
Recursos compartidos de datos	473
Consultas programadas	476
Visualización de resultados	487
Colaboración y uso compartido en equipo	493
Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas v1	495
Consideraciones	496
Conexión a un almacenamiento de datos mediante herramientas de cliente SQL	497
Recomendaciones para conectarse con las herramientas cliente	497
Configuración de conexiones en Amazon Redshift	498
Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones	684
Conexión desde herramientas y código cliente	693
Puede conectarse a Amazon Redshift con un perfil de autenticación.	743
Solución de problemas de conexión en Amazon Redshift	746
Uso de la API de datos	755
Uso de la API de datos	755
Consideraciones que deben tenerse en cuenta al llamar a la API de datos	756
Elección de las credenciales de autenticación de base de datos	758
Asignación de tipos de datos JDBC	759
Ejecución de instrucciones SQL con parámetros	760
Ejecución de instrucciones SQL con un token de idempotencia	762
Ejecución de instrucciones SQL con reutilización de sesión	764
Obtención de resultados	766
Autorización del acceso	768
Propagación de identidades de confianza	778
Llamadas a la API de datos	781

Solución de problemas de la API de datos	811
Programación de operaciones de la API de datos con Amazon EventBridge	811
Monitoreo de la API de datos	816
Grupos de parámetros	818
Valores de parámetros predeterminados	819
Administración de la carga de trabajo	821
Propiedades dinámicas y estáticas de WLM	821
Propiedades del parámetro de configuración de WLM	822
Configuración del parámetro de WLM mediante AWS CLI	829
Creación de un grupo de parámetros	838
Modificación de un grupo de parámetros	839
Creación de una regla de supervisión de consultas	843
Eliminación de un grupo de parámetros	845
Integración con un socio de AWS	846
Carga de datos con socios de AWS	847
Nodos reservados	849
Ofertas de nodos reservados	849
Comparación del precio entre ofertas de nodos reservados	850
Cómo funcionan los nodos reservados	852
Nodos reservados y facturación unificada	853
Ejemplos de nodos reservados	853
Ejemplo 1	854
Ejemplo 2	854
Ejemplo 3	854
Ejemplo 4	854
Ejemplo 5	855
Ejemplo 6	855
Compra de un nodo reservado	855
Seguridad	858
Protección de datos	860
Cifrado de datos	861
Tokenización de datos	877
Direccionamiento del tráfico entre redes	878
Identity and Access Management	879
Autenticación con identidades	880
Control de acceso	883

Información general sobre la administración del acceso	883
Uso de políticas basadas en identidades (políticas de IAM)	891
Federación de proveedores de identidades (IdP) nativos	950
Uso de roles vinculados a servicios	984
Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos	993
Autorización del acceso a los servicios de AWS	1054
Administración de las contraseñas de administrador	1090
Permisos necesarios para la integración de AWS Secrets Manager	1091
Rotación de secretos de contraseñas de administrador	1092
Consideraciones sobre el uso de AWS Secrets Manager con Amazon Redshift	1092
Recuperación del ARN del secreto	1093
Creación de un secreto para las credenciales de conexión a la base de datos	1094
Registro y monitorización	1097
Registro de auditoría de bases de datos	1098
Registro con CloudTrail	1110
Validación de conformidad	1122
Resiliencia	1124
Seguridad de la infraestructura	1125
Aislamiento de red	878
Grupos de seguridad	1126
Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz	1127
Configuración y análisis de vulnerabilidades	1135
Tareas de red	1136
Nombres de dominio personalizados para conexiones de cliente	1136
Registro de un nombre de dominio	1137
Solicitud de un certificado para un nombre de dominio	1138
Configuración de un dominio personalizado	1139
Conexión al clúster o grupo de trabajo aprovisionado	1141
Cambio de nombre de un clúster que tiene asignado un dominio personalizado	1142
Descripción de las asociaciones de dominio personalizado	1142
Asociación de un dominio personalizado con un certificado diferente	1144
Eliminación de un dominio personalizado	1145
Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift	1145
Consideraciones	1147
Concesión de acceso a una VPC	1148
Creación de un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift	1149

Recursos de Redshift en una VPC	1150
Creación de un clúster o un grupo de trabajo en una VPC	1153
Grupos de seguridad de la VPC	1154
Configuración de las opciones de seguridad de un clúster o un grupo de trabajo	1156
Subredes para recursos de Redshift	1159
Bloqueo del acceso público a VPC y subredes	1162
Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado	1164
Control del tráfico de base de datos con puntos de conexión de VPC	1166
Activación del enrutamiento de VPC mejorado	1167
Acceso a los buckets de Amazon S3 con Redshift Spectrum	1169
Eventos	1174
Suscripción a notificaciones de eventos de clúster	1174
Creación de una suscripción a la notificación de eventos	1177
Notificaciones de eventos de clúster aprovisionado	1178
Notificaciones de eventos de Amazon Redshift Serverless	1204
Notificaciones de eventos de integración sin ETL	1217
Cuotas y límites	1227
Cuotas para objetos de Amazon Redshift	1227
Cuotas de objetos de Amazon Redshift Serverless	1236
Cuotas para la API de datos de Amazon Redshift	1238
Cuotas para objetos del editor de consultas v2	1241
Cuotas y límites de objetos de Amazon Redshift Spectrum	1243
Restricciones en la nomenclatura	1244
Etiquetar recursos	1248
Requisitos de etiquetado	1249
Administración de etiquetas de recurso	1249
Integración de AWS Backup	1251
Consideraciones	1252
Limitaciones	1253
Uso de AWS Backup con Amazon Redshift	1253
Versiones de clúster	1255
Parche 190	1256
Nuevas características	1256
Parche 189	1257
Nuevas características	1257
Parche 188	1257

Nuevas características	1258
Parche 187	1259
Nuevas características	1260
Parche 186	1261
Nuevas características	1262
Parche 185	1263
Nuevas características	1263
Parche 184	1264
Nuevas características	1265
Parche 183	1266
Nuevas características	1267
Parche 182	1268
Nuevas características	1268
Parche 181	1270
Nuevas características	1271
Parche 180	1272
Nuevas características	1273
Parche 179	1274
Nuevas características	1274
Parche 178	1276
Nuevas características	1276
Parche 177	1279
Nuevas características	1279
Parche 176	1281
Nuevas características	1281
Parche 175	1283
Nuevas características	1283
Parche 174	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Nuevas características para esta versión	1284
Parche 173	1285

Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características para esta versión	1285
Nuevas características de esta versión	1285
Nuevas características de esta versión	1285
Nuevas características de esta versión	1285
Parche 172	1287
Nuevas características	1287
Parche 171	1288
Nuevas características	1288
Parche 170	1288
Nuevas características	1288
Parche 169	1288
Nuevas características	1289
Parche 168	1289
Nuevas características	1289
Cambios de comportamiento	1291
Próximos cambios de comportamiento	1291
Cambios mínimos en la versión de seguridad de la capa de transporte (TLS) efectivos después del 31 de octubre de 2025	1291
Cambios en el registro de auditoría de la base de datos efectivos a partir del 10 de agosto de 2025	1292
Cambios de comportamiento recientes	1292
Los cambios de supervisión de consultas entrarán en vigor a partir del 2 de mayo de 2025	1293
Los cambios de seguridad entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 2025	1293
Ejemplos de código	1296
Conceptos básicos	1300
Hello Amazon Redshift	1301
Conceptos básicos	1305
Acciones	1352
Escenarios	1395

Crear una aplicación web para realizar un seguimiento de los datos de Amazon Redshift . 1396

Historial de documentos 1397

¿Qué es Amazon Redshift?

Le damos la bienvenida a la Guía de administración de Amazon Redshift. Amazon Redshift es un servicio de almacenamiento de datos administrado a escala de petabytes en la nube. Amazon Redshift sin servidor le permite acceder a los datos y analizarlos sin todas las configuraciones de un almacenamiento de datos aprovisionado. Los recursos se aprovisionan automáticamente y la capacidad del almacenamiento de datos se escala de forma inteligente para ofrecer un rendimiento rápido incluso para las cargas de trabajo más exigentes e impredecibles. No incurrirá en gastos cuando el almacenamiento de datos esté inactivo, por lo que solo pagará por lo que utilice. Puede cargar datos y comenzar a realizar consultas de inmediato en el editor de consultas de Amazon Redshift v2 o en su herramienta de inteligencia empresarial (BI) favorita. Disfrute de la mejor relación precio-rendimiento y de las conocidas características de SQL en un entorno sin administración y fácil de utilizar.

Independientemente del tamaño del conjunto de datos, Amazon Redshift ofrece un rendimiento de consultas rápido con las mismas herramientas basadas en SQL y aplicaciones de inteligencia empresarial que usted usa en la actualidad.

¿Es la primera vez que usa Amazon Redshift?

Si es la primera vez que utiliza Amazon Redshift, le recomendamos que comience leyendo las siguientes secciones:

- [Aspectos resaltados y precios del servicio](#): en esta página de detalles del producto, se proporciona una propuesta de valor, aspectos resaltados del servicio y precios de Amazon Redshift.
- [Introducción a los almacenamientos de datos de Amazon Redshift sin servidor](#): este tema le guía por el proceso de configuración de un almacenamiento de datos sin servidor, la creación de recursos y la consulta de datos de muestra.
- [Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift](#): si es un desarrollador de bases de datos, en esta guía, se explica cómo diseñar, crear, consultar y mantener las bases de datos que componen el almacenamiento de datos.

Si prefiere administrar sus recursos de Amazon Redshift manualmente, puede crear clústeres aprovisionados para sus necesidades de consulta de datos. Para obtener más información, consulte [Clústeres de Amazon Redshift](#).

Como desarrollador de aplicaciones, puede usar la API de Amazon Redshift o las bibliotecas de los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS para administrar los clústeres mediante programación. Si usa la API de Amazon Redshift, debe autenticar todas las solicitudes HTTP o HTTPS enviadas a la API firmándolas. Para obtener más información acerca de la firma de solicitudes, visite [Firma de una solicitud HTTP](#).

Para obtener más información acerca de la API, la CLI y los SDK, visite los siguientes enlaces:

- [Referencia de la API de Amazon Redshift sin servidor](#)
- [Referencia de la API de Amazon Redshift](#)
- [Referencia de la API de datos de Amazon Redshift](#)
- [Referencia de los comandos de la AWS CLI](#)
- Referencias sobre los SDK de [Herramientas para Amazon Web Services](#).

Información general sobre las características de Amazon Redshift Serverless

La mayoría de las características que son compatibles con un almacén de datos aprovisionado de Amazon Redshift también lo son con Amazon Redshift Serverless. A continuación se muestran algunas de sus capacidades clave.

Característica	Descripción
Instantáneas	Puede restaurar una instantánea de Amazon Redshift Serverless o de un almacén de datos aprovisionado en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Instantáneas y puntos de recuperación .
Puntos de recuperación	Amazon Redshift Serverless crea automáticamente un punto de recuperación cada 30 minutos. Estos puntos de recuperación se conservan durante 24 horas. Puede utilizarlos para restaurar después de escrituras o eliminaciones involuntarias. Cuando se restaura desde un punto de recuperación, todos los datos de la base de datos de Amazon Redshift Serverless lo hacen desde un punto anterior. También puede crear una instantánea a partir de un punto de recuperación si necesita conservar uno de ellos durante un periodo más prolongado. Para obtener más información, consulte Instantáneas y puntos de recuperación .

Característica	Descripción
Capacidad base de RPU	Puede establecer una capacidad base en unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Una RPU proporciona 16 GB de memoria. Esta configuración le permite controlar el equilibrio entre los recursos en uso y el costo de la carga de trabajo. Puede aumentar este valor para incrementar los recursos disponibles y mejorar el rendimiento de las consultas o reducir el valor para limitar el gasto. El valor predeterminado es 128 RPU. También puede establecer límites de uso, como las RPU utilizadas por día, para controlar los costes. Para obtener más información, consulte Facturación para Amazon Redshift Serverless .
Límites de uso del intercambio de datos	Puede limitar la cantidad de datos transferidos de una región productora a una región consumidora con la consola o la API. Estos costos de transferencia de datos varían según Región de AWS y se miden en terabytes. Para obtener más información acerca del uso compartido de datos, consulte Introducción al uso compartido de datos con la consola en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Funciones definidas por el usuario (UDF)	Puede ejecutar funciones definidas por el usuario (UDF) en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Creación de funciones definidas por el usuario en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Procedimientos almacenados	Puede ejecutar procedimientos almacenados en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Creación de procedimientos almacenados en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Vistas materializadas	Puede crear vistas materializadas en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Creación de vistas materializadas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Funciones espaciales	Puede ejecutar funciones espaciales en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Consulta de datos espaciales en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Característica	Descripción
Consultas federadas	Puede ejecutar consultas para unir datos con el clúster de Aurora DB y las bases de datos de Amazon RDS desde Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información, consulte Consulta de datos con consultas federadas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Consultas de lago de datos	Puede ejecutar consultas para unir datos del lago de datos de Amazon S3 con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, visite Consulta de un lago de datos en la Guía de administración de Amazon Redshift.
HyperLogLog	Puede ejecutar funciones de HyperLogLog en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Uso de bocetos de HyperLogLog en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.
Consulta de datos entre distintas bases de datos	Puede consultar datos entre bases de datos con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Consulta de datos entre distintas bases de datos en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Uso compartido de datos	Puede acceder a los recursos compartidos de datos en almacenes de datos aprovisionados con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Compartir datos entre clústeres en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Consulta de datos semiestructurados	Puede capturar y almacenar datos semiestructurados con el tipo de datos SUPER con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Captura y consulta de datos semiestructurados en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Etiquetado de recursos	Puede utilizar la AWS CLI o la API de Amazon Redshift Serverless para etiquetar recursos con metadatos relacionados con el recurso. Para obtener más información, consulte Etiquetado de los recursos .
Machine learning	Puede utilizar machine learning de Amazon Redshift con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte Uso de machine learning en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.

Característica	Descripción
Comandos y funciones SQL	Salvo algunas excepciones (como <code>REBOOT_CLUSTER</code>), puede utilizar comandos y funciones SQL de Amazon Redshift con Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información, consulte la Referencia de la SQL en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift..
Recursos de CloudFormation	Con las plantillas de CloudFormation, puede implementar y actualizar los recursos de Amazon Redshift Serverless. Esta integración significa que puede dedicar menos tiempo a administrar recursos y centrarse en las aplicaciones. Para obtener más información sobre los recursos de CloudFormation en Amazon Redshift Serverless, consulte Amazon Redshift Serverless resource type reference (Referencia del tipo de recursos de Amazon Redshift Serverless).
Recursos de CloudTrail	Amazon Redshift sin servidor se integra con AWS CloudTrail para proporcionar un registro de las acciones realizadas en Amazon Redshift sin servidor. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon Redshift Serverless como eventos. Para obtener más información, consulte CloudTrail para Amazon Redshift Serverless .

Información general de los clústeres de Amazon Redshift aprovisionados

El servicio Amazon Redshift administra todo el trabajo de configuración, operación y escalado del almacenamiento de datos. Entre estas tareas, se incluyen el aprovisionamiento de capacidad, la supervisión y la creación de copias de seguridad del clúster, además de la aplicación de parches y actualizaciones al motor de Amazon Redshift.

El siguiente vídeo muestra cómo crear un clúster y consultar datos mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift.

Administración de clústeres

Un clúster de Amazon Redshift es un conjunto de nodos que consiste en un nodo principal y uno o más nodos informáticos. El tipo y la cantidad de nodos de computación que necesita dependen del tamaño de los datos, la cantidad de consultas que ejecutará y el rendimiento de tiempo de ejecución de consultas que necesite.

Creación y administración de clústeres

Según sus necesidades de data warehouse, puede comenzar con un clúster pequeño, de nodo único, y escalar con facilidad a un clúster más grande de nodos múltiples, a medida que cambien sus requisitos. Puede agregar o eliminar nodos de computación al clúster sin que se interrumpa el servicio. Para obtener más información, consulte [Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift](#).

Reserva de nodos de computación

Si desea que el clúster se siga ejecutando durante un año o más, puede ahorrar dinero si reserva los nodos de computación por un periodo de uno o tres años. La reserva de nodos de computación le ofrece ahorros significativos en comparación con las tasas por hora que se pagan al aprovisionar nodos de computación bajo demanda. Para obtener más información, consulte [Nodos reservados](#).

Creación de instantáneas de un clúster

Las snapshots son backups de un momento determinado de un clúster. Existen dos tipos de instantáneas: automatizadas y manuales. Amazon Redshift guarda estas instantáneas internamente en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) con una conexión de capa de conexión segura (SSL) cifrada. Si tiene que restaurar datos a partir de una instantánea, Amazon Redshift crea un nuevo clúster e importa los datos de la instantánea que usted especifique. Para obtener más información acerca de las instantáneas, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

Obtención de acceso a clústeres y seguridad

Hay varias características relacionadas con el acceso a los clústeres y la seguridad en Amazon Redshift. Estas características lo ayudan a controlar la obtención de acceso a su clúster, definir reglas de conectividad y cifrar datos y conexiones. Estas características se suman a las relacionadas con el acceso a la base de datos y la seguridad en Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de la seguridad de bases de datos, consulte [Administración de la seguridad de bases de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Cuentas de AWS y credenciales de IAM

De forma predeterminada, solo la cuenta de AWS que crea el clúster de Amazon Redshift puede acceder a él. El clúster se encuentra bloqueado de manera tal que nadie más obtenga acceso. En su cuenta de AWS, utiliza el servicio AWS Identity and Access Management (IAM) para crear cuentas de usuario y administrar los permisos de esas cuentas para controlar las operaciones del clúster. Para obtener más información, consulte [Seguridad en Amazon Redshift](#). Para obtener más

información sobre cómo administrar las identidades de IAM, incluida la orientación y las prácticas recomendadas para los roles de IAM, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Grupos de seguridad

De forma predeterminada, nadie podrá acceder a cualquier clúster que cree. Las credenciales de IAM solo controlan el acceso a los recursos relacionados con la API de Amazon Redshift: la consola de Amazon Redshift, la interfaz de línea de comandos (CLI), la API y el SDK. Para habilitar el acceso al clúster desde herramientas de cliente SQL mediante JDBC u ODBC, se usan grupos de seguridad:

- Si utiliza la plataforma EC2-VPC para su clúster de Amazon Redshift, debe usar grupos de seguridad de la VPC. Le recomendamos que lance el clúster en una plataforma EC2-VPC.

No se puede mover un clúster a una VPC después de haberse lanzado con EC2-Classic. No obstante, puede restaurar una instantánea de EC2-Classic en un clúster EC2-VPC a través de la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Restauración de un clúster desde una instantánea](#).

- Si utiliza la plataforma EC2-Classic en su clúster de Amazon Redshift, debe usar grupos de seguridad de Amazon Redshift.

En cualquiera de los casos, se agregan reglas al grupo de seguridad para otorgar acceso de entrada explícito a un rango específico de direcciones IP/CIDR o a un grupo de seguridad de Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), si el cliente SQL se ejecuta en una instancia de Amazon EC2. Para obtener más información, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#).

Además de las reglas de acceso de entrada, crea usuarios de base de datos para brindar credenciales que se autentique para la base de datos dentro del mismo clúster. Para obtener más información, consulte [Bases de datos](#) en este tema.

Cifrado

Al aprovisionar el clúster, tiene la opción de cifrarlo para obtener seguridad adicional. Cuando se habilita el cifrado, Amazon Redshift almacena todos los datos en las tablas creadas por el usuario en un formato cifrado. Puede usar AWS Key Management Service (AWS KMS) para administrar las claves de cifrado de Amazon Redshift.

El cifrado es una propiedad inmutable del clúster. La única forma de cambiar de un clúster cifrado a uno no cifrado es descargar los datos y volverlos a cargar en un clúster nuevo. El cifrado se aplica al

clúster y a todos los backups. Cuando los datos se restauran desde una snapshot cifrada, el nuevo clúster también se cifra.

Para obtener más información acerca del cifrado, las claves y los módulos de seguridad de hardware, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).

Conexiones SSL

Puede usar un Secure Sockets Layer (SSL, Cifrado de capa de conexión segura) para cifrar la conexión entre el cliente SQL y el clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#).

Supervisión de clústeres

Hay varias características relacionadas con la supervisión en Amazon Redshift. Puede utilizar el registro de auditoría de base de datos para generar registros de actividad, configurar eventos y suscripciones a notificaciones para realizar un seguimiento de información de interés. Utilice las métricas de Amazon Redshift y Amazon CloudWatch para obtener más información sobre el estado y el rendimiento de sus clústeres y bases de datos.

Registro de auditoría de bases de datos

Puede usar la característica de registro de auditoría de bases de datos para realizar un seguimiento de información relacionada con los intentos de autenticación, las conexiones, las desconexiones, los cambios en las definiciones de usuario de la base de datos y las consultas ejecutadas en esta última. Esta información es útil en términos de seguridad y solución de problemas en Amazon Redshift. Los registros se almacenan en buckets de Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Registro de auditoría de bases de datos](#).

Eventos y notificaciones

Amazon Redshift realiza un seguimiento de los eventos y retiene información sobre ellos durante varias semanas en su cuenta de AWS. Amazon Redshift brinda información sobre cada evento, como la fecha en la que se produjo, una descripción de él, su fuente (por ejemplo, un clúster, un grupo de parámetros o una instantánea) y el ID de la fuente. Puede crear suscripciones de notificaciones de eventos de Amazon Redshift que especifiquen un conjunto de filtros de eventos. Cuando se produce un evento que coincide con los criterios de filtro, Amazon Redshift usa Amazon Simple Notification Service para informarle de que se ha producido el evento. Para obtener más información acerca de eventos y notificaciones, consulte [Eventos de Amazon Redshift](#).

Rendimiento

Amazon Redshift proporciona métricas y datos de rendimiento para que pueda realizar un seguimiento del estado y el rendimiento de sus clústeres y bases de datos. Amazon Redshift utiliza las métricas de Amazon CloudWatch para supervisar los aspectos físicos del clúster, como la utilización de la CPU, la latencia y el rendimiento. Amazon Redshift también proporciona datos de rendimiento de la carga y la consulta para ayudarlo a supervisar la actividad de la base de datos en el clúster. Para obtener más información acerca de las métricas y la supervisión del rendimiento, consulte [Monitoreo del rendimiento de clústeres de Amazon Redshift](#).

Bases de datos

Cuando aprovisiona un clúster, Amazon Redshift crea una base de datos. Esta es la base de datos que utiliza para cargar datos y ejecutar consultas en sus datos. Puede crear bases de datos adicionales según necesidad mediante la ejecución de un comando SQL. Para obtener más información acerca de la creación de bases de datos adicionales, consulte [Paso 1: Creación de una base de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Al aprovisionar un clúster, especifica un usuario administrador que tiene acceso a todas las bases de datos creadas dentro del clúster. Ese usuario administrador es un superusuario, el único con acceso inicial a la base de datos, aunque este usuario puede crear usuarios y superusuarios adicionales. Para obtener más información, consulte [Superusuarios](#) y [Usuarios](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Amazon Redshift usa grupos de parámetros, como estilo de presentación de la fecha y precisión de un coma flotante, para definir el comportamiento de todas las bases de datos en un clúster. Si no especifica un grupo de parámetros cuando aprovisiona el clúster, Amazon Redshift le asocia un grupo de parámetros predeterminado. Para obtener más información, consulte [Grupos de parámetros de Amazon Redshift](#).

Para obtener más información sobre las bases de datos de Amazon Redshift, consulte la [Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift](#).

Comparación de Amazon Redshift Serverless con un almacén de datos aprovisionado de Amazon Redshift

Para Amazon Redshift Serverless, algunos conceptos y características son diferentes de su característica correspondiente para un almacén de datos aprovisionado de Amazon Redshift. Por

ejemplo, una comparación que contrasta es que Amazon Redshift Serverless no tiene el concepto de clúster o nodo. En la siguiente tabla se describen las características y el comportamiento de Amazon Redshift Serverless y se explica en qué se diferencian de la característica equivalente en un almacén de datos aprovisionado.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Grupo de trabajo y espacio de nombres	Para aislar cargas de trabajo y administrar distintos recursos en Amazon Redshift Serverless, puede crear espacios de nombres y grupos de trabajo para administrar los recursos de almacenamiento e informáticos de forma independiente.	Un espacio de nombres es una recopilación de objetos de base de datos y usuarios. El grupo de trabajo es una recopilación de recursos informáticos. Para obtener más información, consulte Amazon Redshift sin servidor para entender el diseño	Un clúster aprovisionado es un conjunto de nodos de procesamiento y un nodo principal, que se administran directamente. Para obtener más información, consulte Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		de Amazon Redshift Serverless.	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Tipos de nodos	Cuando trabaja con Amazon Redshift Serverless, no elige tipos de nodos ni especifica el recuento de nodos como lo hace con un clúster de Amazon Redshift aprovisionado.	Amazon Redshift Serverless aprovisiona y administra automáticamente la capacidad por usted. Si lo desea, puede especificar la capacidad del almacenamiento de datos base para seleccionar el equilibrio de precio/rendimiento adecuado para las cargas de trabajo. También puede especific	Crea un clúster con tipos de nodos que cumplen con sus especificaciones de coste y rendimiento. Para obtener más información, consulte Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		ar horas máximas de RPU para establecer controles de costos y asegurarse que los costos sean predecibles. Para obtener más información, consulte Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless .	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Administración de la carga de trabajo y escalado de simultaneidad	Amazon Redshift puede escalarse para períodos de carga pesada. Amazon Redshift Serverless también se puede escalar para cumplir con períodos intermitentes de alta carga.	Amazon Redshift Serverless administra automáticamente los recursos de forma eficiente y escala, en función de las cargas de trabajo, dentro de los umbrales de los controles de costos. Para obtener más información, consulte Facturación de la capacidad de computación .	Con un almacén de datos aprovisionado, el escalado de simultaneidad se habilita en el clúster para manejar períodos de carga elevada. Para obtener más información, consulte Escalado de simultaneidad .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Puerto	El número de puerto que use para conectarse.	Con Amazon Redshift sin servidor, puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431-5455 u 8191-8215. Para obtener más información, consulte Conexión a Amazon Redshift sin servidor .	Con un almacén de datos aprovisionado, puede elegir cualquier puerto para conectarse.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Cambiar tamaño	Agregue o elimine recursos de computación para obtener un buen rendimiento para la carga de trabajo.	El cambio de tamaño no se aplica en Amazon Redshift Serverless. Sin embargo, puede cambiar la capacidad de RPU del almacenamiento de datos base en función de los requisitos de precio y rendimiento. Para obtener más información, consulte Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless .	Con un clúster aprovisionado, se realiza un cambio de tamaño de clúster para agregar o eliminar nodos. Para obtener más información, consulte Información general sobre la administración de los clústeres de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Interrupción temporal y reanudación	Para ahorrar costes, puede pausar un clúster aprovisionado cuando no tenga cargas de trabajo que ejecutar.	Con Amazon Redshift Serverless, se paga solo cuando se ejecutan consultas, por lo que no es necesario pausar ni reanudar. Para obtener más información, consulte Facturación de la capacidad de computación .	Se pausa y reanuda el clúster manualmente, basándose en una evaluación de la carga de trabajo en varios momentos. Para obtener más información, consulte Información general sobre la administración de los clústeres de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Consulta de datos externos con consultas de Spectrum	Puede consultar datos en buckets de Amazon S3, en diversos formatos, como JSON.	La facturación se acumula cuando los recursos de computación procesan las cargas de trabajo. Asimismo, la facturación se acumula cuando se consultan los datos de Redshift Spectrum externos, como cualquier otra transacción. Para obtener más información, consulte Facturación de la	Con un almacén de datos aprovisionado, la capacidad de Amazon Redshift Spectrum existe en servidores independientes que se consultan desde el clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Consulta de datos externos mediante Amazon Redshift Spectrum

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		capacidad de computación.	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Facturación de recursos de computación	Cómo se acumula la facturación de Amazon Redshift frente a Amazon Redshift Serverless.	Con Amazon Redshift Serverless, paga por las cargas de trabajo que ejecuta, en horas de RPU por segundo, con un cargo mínimo de 60 segundos. Esto incluye consultas que acceden a datos en formatos de archivo abiertos en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Facturación	Con un clúster aprovisionado, la facturación se produce por segundos cuando el clúster no está en pausa.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		ción de la capacidad de computación.	
Periodo de mantenimiento	Cómo funciona el mantenimiento de los servidores.	No existe un periodo de mantenimiento con Amazon Redshift Serverless. Las actualizaciones se gestionan sin problemas. Para obtener más información, consulte ¿Qué es Amazon Redshift Serverless?	Con un clúster aprovisionado, se especifica un periodo de mantenimiento cuando se aplican revisiones. (Normalmente, se elige un momento recurrente cuando el uso es bajo).

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Cifrado	Puede habilitar el cifrado de bases de datos.	Amazon Redshift Serverless siempre está cifrado con AWS KMS, con claves administradas por AWS o por el cliente.	Los datos de un almacén de datos aprovisionado pueden estar cifrados con AWS KMS (con claves administradas por AWS o por el cliente) o sin cifrar. Consulte Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift .
Facturación de almacenamiento	Cómo funciona la facturación del almacenamiento.	Para Amazon Redshift Serverless La tasa se calcula según GB por mes. Consulte Facturación de la capacidad de computación .	El almacenamiento se factura aparte de los recursos informáticos para un clúster aprovisionado con nodos RA3.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Administración de usuarios	Cómo se administran los usuarios.	En Amazon Redshift sin servidor, los usuarios son usuarios de IAM o de Redshift. Para obtener más información, consulte Identity and access management en Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información sobre cómo administrar las	En un almacenamiento de datos aprovisionado, los usuarios son usuarios de IAM o de Redshift. Para obtener más información, consulte Administración de la seguridad de bases de datos en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre cómo administrar las identidades de IAM, incluidas las prácticas recomendadas para los roles de IAM, consulte Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		identidades de IAM, incluidas las prácticas recomendadas para los roles de IAM, consulte Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift .	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Herramientas y compatibilidad de JDBC y ODBC	Cómo funcionan las conexiones con los clientes.	Amazon Redshift sin servidor es compatible con cualquier herramienta o aplicación cliente compatible con JDBC u ODBC. Para obtener más información acerca de los controladores, consulte Configuración de conexiones en la Guía de administración de Amazon Redshift. Para obtener información sobre la conexión a los clústeres, consulte Conexión a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift mediante herramientas de cliente de SQL .	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		obtener más información acerca de cómo conectarse a Amazon Redshift sin servidor, consulte Conexión a Redshift sin servidor .	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Requisito de credenciales en el inicio de sesión	Cómo se gestionan las credenciales.	Para Amazon Redshift Serverless, no tiene que ingresar credenciales en cada instancia. Para obtener más información, consulte Conexión a Amazon Redshift sin servidor .	El acceso a Amazon Redshift requiere credenciales de inicio de sesión de un usuario asociado a un rol de IAM. El rol de IAM tiene asociados permisos específicos para un almacenamiento de datos aprovisionado. Una vez autenticado, el usuario puede conectarse directamente a la base de datos, a la consola de Redshift y al editor de consultas v2.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Data API (API de datos)	Puede acceder a los datos de los servicios web y otras aplicaciones.	Amazon Redshift Serverless es compatible con la API de datos de Amazon Redshift. Con Amazon Redshift Serverless se utiliza el parámetro <code>workgroup-name</code> en lugar del parámetro <code>cluster-identity</code> . Para obtener más información sobre la llamada a la API de datos, consulte Uso de la API de	Amazon Redshift aprovisionado es compatible con la API de datos de Amazon Redshift. Con clústeres de Amazon Redshift, se utiliza el parámetro <code>cluster-identity</code> en lugar del parámetro <code>workgroup-name</code> . Para obtener más información sobre la llamada a la API de datos, consulte Uso de la API de datos de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		datos de Amazon Red	
Instantáneas	Proporciona recuperación a un momento dado.	Amazon Redshift Serverless admite instantáneas y puntos de recuperación. Para obtener más información sobre las instantáneas y los puntos de recuperación de un espacio de nombres, consulte Instantáneas y puntos de recuperación .	Los clústeres aprovisionados admiten instantáneas. Para obtener más información, consulte Administración de instantáneas a través de la consola .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Uso compartido de datos	Proporciona la capacidad de compartir datos entre bases de datos de la misma cuenta o de cuentas diferentes.	Amazon Redshift sin servidor admite las mismas características de uso compartido de datos que un almacenamiento de datos aprovisionado. También admite el uso compartido de datos entre Amazon Redshift sin servidor y un almacenamiento de datos aprovisionado, una herramienta o una	Los clústeres aprovisionados admiten el uso compartido de datos entre bases de datos, cuentas, regiones y . Para obtener más información, consulte Compartir datos entre clústeres en Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		aplicación cliente.	
Pistas	Proporciona un programa para las actualizaciones de software.	Amazon Redshift Serverless no tiene el concepto de pista. El servicio se encarga de gestionar las versiones y las actualizaciones. Para obtener más información sobre el diseño de Amazon Redshift Serverless, consulte Instantáneas y puntos de recuperación .	Los clústeres aprovisionados admiten el cambio entre las pistas actuales y las posteriores.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Tablas y vistas de sistema	Proporciona una forma de supervisar los recursos y los metadatos del sistema.	Amazon Redshift Serverless admite nuevas tablas y vistas del sistema. Para obtener más información acerca de las tablas de sistema, consulte Monitoreo de consultas y cargas de trabajo con Amazon Redshift sin servidor . Para obtener información sobre cómo migrar sus consultas	Los almacenes de datos aprovisionados admiten el conjunto existente de tablas y vistas para la supervisión y otras tareas que requieren metadatos del sistema.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		de utilizar las antiguas tablas y vistas del sistema aprovisionadas a las nuevas vistas, consulte Migración a las vistas de monitorización SYS.	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Grupos de parámetros	Este es un grupo de parámetros que se aplican a todas las bases de datos creadas en un clúster. Estos parámetros establecen la configuración de la base de datos, como el tiempo de espera de consulta y el estilo de fecha.	Amazon Redshift Serverless no tiene el concepto de grupo de parámetros.	Los almacenes de datos aprovisionados admiten grupos de parámetros. Para obtener más información sobre los grupos de parámetros para un clúster aprovisionado, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Supervisión de consultas	Proporciona una vista basada en el tiempo de las consultas ejecutadas.	El monitoreo de las consultas en Amazon Redshift Serverless requiere que los usuarios se conecten a la base de datos para utilizar las tablas del sistema. Así, la supervisión de las consultas y las tablas del sistema están sincronizadas. Las consultas de las tablas del sistema en Amazon Redshift Serverless utilizan	La supervisión de consultas en clústeres aprovisionados no muestra todos los datos de las tablas del sistema.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		el usuario de la base de datos asignado al usuario de IAM para utilizar el monitoreo de las consultas . Para obtener más información acerca de cómo supervisar consultas, consulte Supervisión de consultas y carga de trabajo con Amazon Redshift Serverless.	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Registro de auditoría	Proporciona información acerca de las conexiones y las actividades de usuario en la base de datos.	Con Amazon Redshift Serverless, CloudWatch es un destino para los registros de auditoría. Amazon Redshift Serverless no admite la entrega de registros de auditoría basada en Amazon S3. Para obtener más información, consulte Registro de auditoría para Amazon	Para un clúster aprovisionado, la entrega de registros de auditoría basada en Amazon S3 ha sido la norma. Ahora, la entrega de registros de auditoría a CloudWatch se amplía para cubrir también los almacenes de datos aprovisionados.

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		Redshift Serverless.	

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
Notificaciones de eventos	Amazon EventBridge es un servicio conductor de eventos sin servidor que se puede utilizar para conectar las aplicaciones con datos de eventos de varios orígenes.	Amazon Redshift Serverless utiliza Amazon EventBridge para administrar las notificaciones de eventos y mantenerle actualizado sobre los cambios en el almacenamiento de datos. Para obtener más información, consulte Notificaciones de eventos de Amazon Redshift sin servidor con Amazon	Para un clúster aprovisionado, administre las notificaciones de eventos utilizando la consola de Amazon Redshift para crear suscripciones de eventos. Para obtener más información, consulte Creación de una suscripción a la notificación de eventos .

Característica	Descripción	Sin servidor	Aprovisionado
		EventBridge .	
Restricciones del cursor	Amazon Redshift aplica restricciones con respecto al tamaño de todos los conjuntos de resultados del cursor.	Amazon Redshift sin servidor tiene un tamaño máximo total del conjunto de resultados del cursor de 150 000 MB.	En el caso de un clúster aprovisionado, el tamaño máximo total del conjunto de resultados del cursor depende del tipo de clúster. Para obtener más información, consulte Restricciones del cursor .

Uso de las interfaces de administración de Amazon Redshift para clústeres aprovisionados

Note

Este tema se centra en las interfaces de administración de Amazon Redshift para clústeres aprovisionados. Existen interfaces de administración similares para Amazon Redshift sin servidor y la API de datos de Amazon Redshift.

Amazon Redshift admite diversas interfaces de administración que puede utilizar para crear, administrar y eliminar clústeres de Amazon Redshift: los AWS SDK, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) y la API de administración de Amazon Redshift.

API de Amazon Redshift: puede llamar a esta API de administración de Amazon Redshift mediante el envío de una solicitud. Las solicitudes son solicitudes HTTPS o HTTP que utilizan los verbos

HTTP GET o POST con un parámetro de consulta denominado `Action`. Llamar a la API de Amazon Redshift es la forma más directa de obtener acceso al servicio Amazon Redshift. No obstante, esto requiere que la aplicación controle niveles de detalle de bajo nivel, tales como el control de errores y la generación del código hash para firmar la solicitud.

- Para obtener información acerca de la creación y la firma de una solicitud de API de Amazon Redshift, consulte [Firma de una solicitud HTTP](#).
- Para obtener información sobre las acciones de la API de Amazon Redshift y los tipos de datos para Amazon Redshift, consulte la [Referencia de la API de Amazon Redshift](#).

AWS SDK: puede utilizar los AWS SDK para realizar operaciones relacionadas con clústeres de Amazon Redshift. Varias de las bibliotecas de SDK envuelven la API de Amazon Redshift subyacente. Los SDK integran la funcionalidad de la API en el lenguaje de programación específico y administran varios de los detalles de bajo nivel, como el cálculo de firmas, el control de reintentos de solicitud y el control de errores. Llamar las funciones envolventes de las bibliotecas de SDK puede simplificar de manera significativa el proceso de escritura de una aplicación para administrar un clúster de Amazon Redshift.

- Los AWS SDK para Java, .NET, PHP, Python, Ruby y Node.js admiten el servicio Amazon Redshift. Las funciones envolventes para Amazon Redshift se documentan en el manual de referencia de cada SDK. Para obtener una lista de los AWS SDK y los enlaces a la documentación, consulte [Herramientas para Amazon Web Services](#).
- En esta guía, se proporcionan ejemplos de cómo trabajar con Amazon Redshift mediante el SDK para Java. Para ver ejemplos de código del SDK de AWS más generales, consulte [Ejemplos de código de Amazon Redshift usando SDK de AWS](#).

AWS CLI: la CLI proporciona un conjunto de herramientas de línea de comandos que puede utilizar para administrar servicios de AWS desde equipos Windows, Mac y Linux. La AWS CLI incluye comandos basados en las acciones de la API de Amazon Redshift.

- Para obtener información acerca de la instalación y la configuración de la CLI de Amazon Redshift, consulte [Configuración de la CLI de Amazon Redshift](#).
- Para obtener material de referencia sobre los comandos de la CLI de Amazon Redshift, consulte [Amazon Redshift](#) en la Referencia de la AWS CLI.

Uso de este servicio con un SDK de AWS

Los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS se encuentran disponibles en muchos lenguajes de programación populares. Cada SDK proporciona una API, ejemplos de código y documentación que facilitan a los desarrolladores la creación de aplicaciones en su lenguaje preferido.

Documentación de SDK	Ejemplos de código
AWS SDK para C++	Ejemplos de código de AWS SDK para C++
AWS CLI	Ejemplos de código de AWS CLI
AWS SDK para Go	Ejemplos de código de AWS SDK para Go
AWS SDK para Java	Ejemplos de código de AWS SDK para Java
AWS SDK para JavaScript	Ejemplos de código de AWS SDK para JavaScript
AWS SDK para Kotlin	Ejemplos de código de AWS SDK para Kotlin
AWS SDK para .NET	Ejemplos de código de AWS SDK para .NET
AWS SDK para PHP	Ejemplos de código de AWS SDK para PHP
Herramientas de AWS para PowerShell	Ejemplos de código de Herramientas para PowerShell
AWS SDK para Python (Boto3)	Ejemplos de código de AWS SDK para Python (Boto3)
AWS SDK para Ruby	Ejemplos de código de AWS SDK para Ruby
AWS SDK para Rust	Ejemplos de código de AWS SDK para Rust
AWS SDK para SAP ABAP	Ejemplos de código de AWS SDK para SAP ABAP
AWS SDK para Swift	Ejemplos de código de AWS SDK para Swift

Ejemplo de disponibilidad

¿No encuentra lo que necesita? Solicite un ejemplo de código a través del enlace de Enviar comentarios que se encuentra al final de esta página.

Firma de una solicitud HTTP

Amazon Redshift requiere que cada solicitud que envía a la API de administración se autentique con una firma. En este tema, se explica cómo firmar solicitudes.

Si utiliza uno de los kits de desarrollo de software (SDK) de AWS o la AWS Command Line Interface, la firma de solicitudes se realiza de forma automática, por lo que puede omitir esta sección.

Para obtener más información acerca del uso de AWS SDK, consulte [Uso de las interfaces de administración de Amazon Redshift para clústeres aprovisionados](#). Para obtener más información acerca del uso de la interfaz de línea de comandos de Amazon Redshift, visite la [referencia de la línea de comandos de Amazon Redshift](#).

Para firmar una solicitud, se calcula una firma digital mediante una función hash criptográfica. Un hash criptográfico es una función que devuelve un valor hash único que se basa en la entrada. La entrada a la función hash incluye el texto de su solicitud y su clave de acceso secreta que puede obtener de las credenciales temporales. La función hash devuelve un valor hash que se incluye en la solicitud como la firma. La firma forma parte del encabezado de la Authorization de la solicitud.

Note

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS.

Para conceder acceso programático a los usuarios, seleccione una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
Identidad del personal	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar:

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
(Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	• Para utilizar la AWS CLI, consulta Configuring the AWS CLI to use AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para usar AWS SDK, las herramientas y las API de AWS, consulta IAM Identity Center authentication en la Guía de referencia del SDK y las herramientas de AWS.
IAM	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siguiendo las instrucciones de Uso de credenciales temporales con recursos de AWS de la Guía del usuario de IAM.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(No recomendado) Utilizar credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK o las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulta Autenticación mediante credenciales de usuario de IAM en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para ver los AWS SDK y las herramientas, consulta Autenticar mediante credenciales a largo plazo en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas. • Para las API de AWS, consulta Administración de claves de acceso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Después de recibir su solicitud, Amazon Redshift recalcula la firma con la misma función hash y los datos que ingresó para firmar la solicitud. Si la firma resultante coincide con la firma de la solicitud, Amazon Redshift procesa la solicitud; de lo contrario, esta se rechaza.

Amazon Redshift admite la autenticación mediante [AWS Signature Version 4](#). El proceso para calcular una firma se compone de tres tareas. Estas se ilustran en el siguiente ejemplo.

- [Tarea 1: Crear una solicitud canónica](#)

Reorganice la solicitud HTTP en forma canónica. Es preciso utilizar una forma canónica porque Amazon Redshift usa la misma forma canónica para calcular la firma que compara con la que ha enviado.

- [Tarea 2: Crear una cadena para firmar](#)

Crear una cadena que se utilizará como uno de los valores de entrada de la función hash criptográfica. La cadena, denominada cadena para firmar, es una concatenación del nombre del algoritmo hash, la fecha de la solicitud, una cadena de ámbito de credenciales y la solicitud en formato canónico de la tarea anterior. La cadena del ámbito de credenciales es una concatenación de fecha, región e información del servicio.

- [Tarea 3: Calcular una firma](#)

Calcule una firma para la solicitud utilizando una función hash criptográfica que acepte dos cadenas de entrada: la cadena para firmar y una clave derivada. La clave derivada se calcula a partir de la clave de acceso secreta, utilizando el ámbito de credencial para crear una serie de códigos de autenticación de mensajes basados en hash (HMAC-SHA256).

Ejemplo de cálculo de firma

En el siguiente ejemplo, se presentan los detalles de la creación de una firma de una solicitud [CreateCluster](#). Puede utilizar el ejemplo como referencia para comprobar su propio método de cálculo de firmas. Otros cálculos de referencia se incluyen en la [sección de ejemplos de firmas de solicitudes](#) de la Guía del usuario de IAM.

Puede utilizar una solicitud GET o POST para enviar solicitudes a Amazon Redshift. La diferencia entre las dos solicitudes es que con la solicitud GET los parámetros se envían como parámetros de cadena de consulta. Con la solicitud POST, las firmas se incluyen en el cuerpo de la solicitud. En el ejemplo a continuación, se presenta una solicitud POST.

El ejemplo supone lo siguiente:

- La marca temporal de la solicitud es `Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 GMT`.
- El punto de enlace es la región EE. UU. Este (Norte de Virginia), `us-east-1`.

La sintaxis general de la solicitud es la siguiente:

```
https://redshift.us-east-1.amazonaws.com/
```



```
?Action=CreateCluster
&ClusterIdentifier=examplecluster
&MasterUsername=masteruser
&MasterUserPassword=12345678Aa
&NumberOfNode=2
&NodeType=dc2.large
&Version=2012-12-01
&x-amz-algorithm=AWS4-HMAC-SHA256
&x-amz-credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20121207/us-east-1/redshift/aws4_request
&x-amz-date=20121207T000000Z
&x-amz-signedheaders=content-type;host;x-amz-date
```

La forma canónica de la solicitud calculada en [Tarea 1: Crear una solicitud canónica](#) es la siguiente:

```
POST
/

content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:redshift.us-east-1.amazonaws.com
x-amz-date:20121207T000000Z

content-type;host;x-amz-date
55141b5d2aff6042ccd9d2af808fdf95ac78255e25b823d2dbd720226de1625d
```

La última línea de la solicitud canónica es el hash del cuerpo de la solicitud. La tercera línea de la solicitud canónica se encuentra vacía porque no hay parámetros de consulta para esta API.

La cadena para firmar de [Tarea 2: Crear una cadena para firmar](#) es la siguiente:

```
AWS4-HMAC-SHA256
20121207T000000Z
20121207/us-east-1/redshift/aws4_request
06b6bef4f4f060a5558b60c627cc6c5b5b5a959b9902b5ac2187be80cbac0714
```

La primera línea de la cadena para firmar es el algoritmo, la segunda es la marca temporal, la tercera es el ámbito de credenciales y la última es el hash de la solicitud canónica de [Tarea 1: Crear una solicitud canónica](#). El nombre del servicio que se va a utilizar en el ámbito de credenciales es `redshift`.

En [Tarea 3: Calcular una firma](#), la clave derivada puede representarse como sigue:

```
derived key = HMAC(HMAC(HMAC(HMAC("AWS4" + YourSecretAccessKey, "20121207"), "us-east-1"), "redshift"), "aws4_request")
```

La clave derivada se calcula como series de funciones hash. Desde la instrucción HMAC interna en la fórmula anterior, debe concatenar la frase **AWS4** con su clave de acceso secreta y utilizarla como la clave para aplicar la función hash en los datos “us-east-1”. El resultado de esta hash se convierte en la clave para la siguiente función hash.

Tras calcular la clave derivada, se usa en una función hash que acepte dos cadenas de entrada: la cadena para firmar y la clave derivada. Por ejemplo, si usa la clave de acceso secreta wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY y la cadena para firmar provistas anteriormente, la firma calculada es la siguiente:

```
9a6b557aa9f38dea83d9215d8f0eae54100877f3e0735d38498d7ae489117920
```

El último paso consiste en construir el encabezado Authorization. Para la clave de acceso de demostración AKIAIOSFODNN7EXAMPLE, el encabezado (al que se han agregado saltos de línea para que resulte más legible) es el siguiente:

```
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256 Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20121207/us-east-1/redshift/aws4_request,
SignedHeaders=content-type;host;x-amz-date,
Signature=9a6b557aa9f38dea83d9215d8f0eae54100877f3e0735d38498d7ae489117920
```

Configuración de la CLI de Amazon Redshift

En esta sección, se explica cómo configurar y ejecutar las herramientas de línea de comandos de AWS CLI para administrar Amazon Redshift. Las herramientas de línea de comandos de Amazon Redshift se ejecutan en la AWS Command Line Interface (AWS CLI), que, a su vez, utiliza Python (<https://www.python.org/>). La AWS CLI se puede ejecutar en cualquier sistema operativo que admita Python.

Instalación del AWS Command Line Interface

Para comenzar a utilizar las herramientas de línea de comandos de Amazon Redshift, primero configura la AWS CLI y, luego, agrega los archivos de configuración que definen las opciones de la CLI de Amazon Redshift.

Si ya instaló y configuró la AWS CLI para otro producto de AWS, puede omitir este procedimiento.

Para instalar AWS Command Line Interface

1. Vaya a [Install or update to the latest version of the AWS CLI](#) y, a continuación, siga las instrucciones para instalar la AWS CLI.

Para acceder a la CLI, necesita un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta. Cuando sea posible, utilice credenciales temporales en lugar de claves de acceso. Las credenciales temporales incluyen un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta, pero, además, incluyen un token de seguridad que indica cuándo caducan las credenciales. Para obtener más información, consulte [Uso de credenciales temporales con AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

2. Cree un archivo que contenga la información de configuración, como las claves de acceso, la región predeterminada y el formato de salida de comandos. Luego, establezca la variable de entorno `AWS_CONFIG_FILE` para que haga referencia a ese archivo. Para obtener instrucciones detalladas, visite [Configuración de la interfaz de línea de comandos de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.
3. Ejecute un comando de prueba para confirmar que la AWS CLI está funcionando. Por ejemplo, el siguiente comando debe mostrar información de ayuda para la AWS CLI:

```
aws help
```

El siguiente comando debe mostrar información de ayuda para Amazon Redshift:

```
aws redshift help
```

Para obtener material de referencia sobre los comandos de la CLI de Amazon Redshift, consulte [Amazon Redshift](#) en la Referencia de la AWS CLI.

Amazon Redshift sin servidor

Amazon Redshift sin servidor le facilita la ejecución y escalabilidad de los análisis sin tener que aprovisionar ni administrar un almacenamiento de datos en las instalaciones. Con Amazon Redshift sin servidor, los analistas de datos, los desarrolladores y los científicos de datos ahora pueden utilizar Amazon Redshift para obtener información de los datos en cuestión de segundos mediante la carga de datos y la consulta de registros del almacenamiento de datos en la nube. Amazon Redshift aprovisiona y escala automáticamente la capacidad del almacenamiento de datos con objeto de ofrecer un rendimiento rápido para cargas de trabajo exigentes e impredecibles. Solo pagará por la capacidad que utilice. Puede beneficiarse de esta simplicidad sin cambiar sus aplicaciones de análisis e inteligencia empresarial existentes.

¿Qué es Amazon Redshift sin servidor?

Amazon Redshift sin servidor aprovisiona automáticamente la capacidad del almacenamiento de datos y escala de manera inteligente los recursos subyacentes. Amazon Redshift sin servidor ajusta la capacidad en segundos para ofrecer un alto rendimiento constante y operaciones simplificadas, incluso para las cargas de trabajo más exigentes e inestables.

Con Amazon Redshift sin servidor, se puede beneficiar de las siguientes características:

- Acceda a los datos y analícelos sin necesidad de configurar, ajustar ni administrar los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift.
- Utilice las excepcionales capacidades SQL de Amazon Redshift, el rendimiento líder del sector y la integración de lago de datos con objeto de realizar consultas sin problemas en un almacenamiento de datos, un lago de datos y los orígenes de datos operativos.
- Ofrezca un alto rendimiento constante y operaciones simplificadas para las cargas de trabajo más exigentes e inestables con un escalado automático e inteligente.
- Utilice grupos de trabajo y espacios de nombres para organizar los recursos informáticos y los datos con controles de costos detallados.
- Pague solo cuando se utilice el almacenamiento de datos.

Con Amazon Redshift sin servidor, se utiliza una interfaz de consola para acceder a un almacenamiento de datos sin servidor o API para compilar aplicaciones. A través del almacenamiento de datos, se puede acceder al almacenamiento administrado de Amazon Redshift y al lago de datos de Amazon S3.

Este video le muestra cómo Amazon Redshift sin servidor facilita la ejecución y escalabilidad de los análisis sin tener que administrar infraestructura de almacenamiento de datos:

Consola de Amazon Redshift sin servidor

Para comenzar a utilizar la consola de Amazon Redshift sin servidor, vea el siguiente video:

[Introducción a Amazon Redshift sin servidor.](#)

Panel sin servidor

En la página Serverless dashboard (Panel de Serverless), puede ver un resumen de sus recursos y gráficos de su uso.

- Namespace overview (Información general del espacio de nombres): en esta sección se muestra la cantidad de instantáneas y recursos compartidos de datos dentro del espacio de nombres.
- Workgroups (Grupos de trabajo): en esta sección se muestran todos los grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.
- Queries metrics (Métricas de consultas): en esta sección se muestra la actividad de las consultas efectuadas durante la última hora.
- RPU capacity used (Capacidad de RPU utilizada): en esta sección se muestra la capacidad utilizada durante la última hora.
- Free trial (Prueba gratuita): en esta sección se muestran los créditos de prueba gratuita que quedan en la cuenta de AWS. Esto cubre todo el uso de recursos y operaciones de Amazon Redshift sin servidor, incluidas instantáneas, almacenamiento, grupo de trabajo, etc., en la misma cuenta.
- Alarms (Alarmas): en esta sección se muestran las alarmas que configuró en Amazon Redshift sin servidor.

Copia de seguridad de datos

En la pestaña Data backup (Copia de seguridad de datos), puede trabajar con lo siguiente:

- Snapshots (Instantáneas): puede crear, eliminar y administrar instantáneas de los datos de Amazon Redshift sin servidor. El periodo de retención predeterminado es *indefinitely*, pero puede configurarlo para que sea cualquier valor entre 1 y 3653 días. Puede autorizar a Cuentas de AWS para restaurar espacios de nombres desde una instantánea.
- Recovery points (Puntos de recuperación): muestra los puntos de recuperación que se crean automáticamente de manera tal que pueda recuperarse de una escritura o eliminación involuntaria

en las últimas 24 horas. Para recuperar datos, puede restaurar un punto de recuperación en cualquier espacio de nombres disponible. Puede crear una instantánea a partir de un punto de recuperación si desea conservar uno de ellos durante un periodo más prolongado. El periodo de retención predeterminado es `indefinitely`, pero puede configurarlo para que sea cualquier valor entre 1 y 3653 días.

Acceso a los datos

En la pestaña Data access (Acceso a los datos), puede trabajar con lo siguiente:

- Configuraciones de Network and security (Red y seguridad): puede visualizar los valores relacionados con la VPC, los valores de cifrado de AWS KMS y los valores de registro de auditoría. Puede actualizar solo el registro de auditoría.
- AWS KMS key: se utiliza AWS KMS key para cifrar recursos en Amazon Redshift sin servidor.
- Permissions (Permisos): puede administrar los roles de IAM que Amazon Redshift sin servidor puede asumir cuando utiliza recursos en su nombre. Para obtener más información, consulte [Identity and access management en Amazon Redshift Serverless](#).
- Redshift-managed VPC endpoints (Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift): puede acceder a la instancia de Amazon Redshift sin servidor desde otra VPC o subred. Para obtener más información, consulte [Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde otros puntos de conexión de la VPC](#).

Límites

En la pestaña Limits (Límites), puede trabajar con lo siguiente:

- Base capacity in Redshift processing units (RPU) (Capacidad base en la configuración de las unidades de procesamiento de Redshift [RPU]): puede establecer la capacidad base utilizada para el procesamiento de la carga de trabajo. Para mejorar el rendimiento de las consultas, aumente el valor de la RPU.
- Usage limits (Límites de uso): los recursos informáticos máximos que la instancia de Amazon Redshift sin servidor puede utilizar en un periodo determinado antes de que se inicie una acción. Se limita la cantidad de recursos que Amazon Redshift sin servidor utiliza a la hora de ejecutar la carga de trabajo. El uso se mide en horas de unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Una hora de RPU es el número de RPU utilizadas en una hora. Se determina que ocurra una acción cuando se alcanza el límite que se ha establecido, tal y como se indica a continuación:

- enviar una alerta
- registrar una entrada en una tabla del sistema
- desactivar las consultas de los usuarios

Puede configurar hasta cuatro límites.

- Query limits (Límites de consulta): puede agregar un límite para supervisar el rendimiento y los límites. Para obtener más información sobre los límites de supervisión de consultas, consulte [Reglas de supervisión de consultas de WLM](#).

Para obtener más información, consulte [Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless](#).

Recursos compartidos de datos

En la pestaña Datashares (Recursos compartidos de datos), puede trabajar con lo siguiente:

- Datashares created in my namespace (Recursos compartidos de datos creados en la configuración de mi espacio de nombres): puede crear un recurso compartido de datos y compartirlo con otros espacios de nombres y Cuentas de AWS.
- Datashares from other namespaces and Cuentas de AWS (Recursos compartidos de datos de otros espacios de nombres y): puede crear una base de datos a partir de un recurso compartido de datos desde otro espacio de nombres y Cuentas de AWS.

Para obtener más información sobre el uso compartido de datos, consulte [Uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor](#).

Monitoreo de consultas y bases de datos

En la página Query and database monitoring (Supervisión de consultas y bases de datos), puede visualizar los gráficos del historial de consultas y del rendimiento de la base de datos.

En la pestaña Query history (Historial de consultas), puede ver los siguientes gráficos (puede elegir entre Query list [Lista de consultas] y Resource metrics [Métricas de recursos]):

- Query runtime (Tiempo de ejecución de consultas): este gráfico muestra las consultas que se ejecutan en el mismo periodo. Elija una barra del gráfico para obtener más detalles sobre la ejecución de la consulta.
- Queries and loads (Consultas y cargas): en esta sección se enumeran las consultas y las cargas según el ID de la consulta.

- RPU capacity used (Capacidad de RPU utilizada): este gráfico muestra la capacidad global en unidades de procesamiento de Redshift (RPU).
- Database connections (Conexiones de bases de datos): este gráfico muestra la cantidad de conexiones activas a la base de datos.

Rendimiento de la base de datos

En la pestaña Database performance (Rendimiento de la base de datos), puede consultar los siguientes gráficos:

- Queries completed per second (Consultas completadas por segundo): este gráfico muestra el número medio de consultas completadas por segundo.
- Queries duration (Duración de la consulta): este gráfico muestra el tiempo medio que se tarda en completar una consulta.
- Database connections (Conexiones de bases de datos): este gráfico muestra la cantidad de conexiones activas a la base de datos.
- Running queries (Consultas en curso): este gráfico muestra la cantidad total de consultas en curso en un momento dado.
- Queued queries (Consultas en cola): este gráfico muestra la cantidad total de consultas en cola en un momento dado.
- Query run time breakdown (Desglose del tiempo de ejecución de consultas): este gráfico muestra el tiempo total de ejecución de las consultas según el tipo que sea.

Monitoreo de recursos

En la página Supervisión de recursos, puede consultar los gráficos de los recursos consumidos. Puede filtrar los datos en función de diferentes facetas.

- Metric filter (Filtro de métricas): puede utilizar filtros de métricas para seleccionar filtros para un grupo de trabajo específico, así como elegir el intervalo de tiempo.
- RPU capacity used (Capacidad de RPU utilizada): este gráfico muestra la capacidad global en unidades de procesamiento de Redshift (RPU).
- Uso de computación: este gráfico muestra el uso de horas de RPU por período para el rango de tiempo seleccionado. Para intervalos de tiempo inferiores a 6 horas, las horas de RPU se muestran con la hora exacta. Para intervalos de tiempo de 6 horas o más, las horas de RPU se muestran como promedios.

En la página Datashares (Recursos compartidos de datos), puede administrar recursos compartidos de datos In my account (En mi cuenta) y From other accounts (Desde otras cuentas). Para obtener más información sobre el uso compartido de datos, consulte [Uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor](#).

AWS Glue Data Catalog

En la pestaña AWS Glue Data Catalog, puede ver el estado de registro del espacio de nombres en el AWS Glue Data Catalog. Esta pestaña solo aparece después de haber iniciado el proceso de registro. Para obtener más información acerca de cómo registrar espacios de nombres en AWS Glue Data Catalog, consulte [Compatibilidad de Apache Iceberg con Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Consideraciones sobre el uso de Amazon Redshift sin servidor

Para obtener una lista de las Regiones de AWS donde Amazon Redshift sin servidor está disponible, consulte los puntos de conexión enumerados para la [API de Redshift sin servidor](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Algunos recursos que utiliza Amazon Redshift sin servidor están sujetos a cuotas. Para obtener más información, consulte [Cuotas de objetos de Amazon Redshift Serverless](#).

Cuando se DECLARA un cursor, las especificaciones de tamaño del conjunto de resultados para Amazon Redshift sin servidor se especifican en [DECLARE](#). Amazon Redshift sin servidor tiene un tamaño máximo total del conjunto de resultados del cursor de 150 000 MB.

Periodo de mantenimiento: no hay ningún periodo de mantenimiento con Amazon Redshift sin servidor. Las actualizaciones de la versión del software se aplican de forma automática. No hay interrupción para la conexión existente o la ejecución de consultas cuando Amazon Redshift cambia de versión. Las nuevas conexiones siempre se conectarán y funcionarán con Amazon Redshift sin servidor al instante.

Pista: cuando Amazon Redshift lanza una nueva versión de grupo de trabajo, el grupo de trabajo se actualiza automáticamente. Puede controlar si el grupo de trabajo se actualiza a la versión aprobada más reciente o a la versión anterior. Para obtener información acerca de las pistas, consulte [Pistas de clústeres aprovisionados y grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift](#).

ID de zonas de disponibilidad: cuando configure la instancia de Amazon Redshift sin servidor, Additional considerations (Consideraciones adicionales) y asegúrese de que los ID de subred

proporcionados en Subnet (Subred) contienen al menos tres de los ID de zonas de disponibilidad admitidos. Para ver la asignación de subred al ID de zona de disponibilidad, diújase a la consola de la VPC y elija Subnets (Subredes) para la lista de ID de subred con sus correspondientes ID de zona de disponibilidad. Compruebe que su subred está asignada a un ID de zona de disponibilidad compatible. Para crear una subred, consulte [Crear una subred en la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Tres subredes: debe tener al menos tres subredes y deben estar distribuidas en tres zonas de disponibilidad. Por ejemplo, es posible que utilice tres subredes que se asignan a las zonas de disponibilidad us-east-1a, us-east-1b y us-east-1c. Una excepción a esto es la es la región Oeste de EE. UU. (Norte de California). Requiere tres subredes, de la misma manera que las demás regiones, pero estas solo deben abarcar dos zonas de disponibilidad. Una condición es que una de las zonas de disponibilidad abarcadas contenga dos de las subredes.

Requisitos de direcciones IP gratuitas: cuando utilice Redshift sin servidor sin el enrutamiento de VPC mejorado (EVR) habilitado, debe tener al menos tres direcciones IP libres disponibles en cada subred. Es un requisito para que el servicio funcione correctamente.

Al actualizar las RPU para la implementación de Redshift sin servidor, debe haber al menos tres direcciones IP gratuitas disponibles en cada subred para adaptarse a los requisitos operativos del servicio.

Para obtener más información sobre las direcciones IP y entender cómo funciona el direccionamiento IP en Amazon VPC, consulte [IP addressing for your VPCs and subnets](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Without EVR

Si no utiliza el enrutamiento de VPC mejorado, debe tener al menos tres direcciones IP libres habilitadas con escalado y optimización basados en la IA para cada subred, independientemente del tamaño de la RPU base (de 8 a 1024 RPU) o del uso de la RPU por parte de su grupo o grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que tienen habilitadas las capacidades de escalado y optimización basados en la IA deben tener también tres direcciones IP.

With Enhanced VPC Routing (EVR)

Si utiliza el enrutamiento de VPC mejorado con Redshift sin servidor, el número de direcciones IP obligatorias al crear un grupo de trabajo es el siguiente:

Unidades de procesamiento Redshift (RPU)	Direcciones IP libres necesarias	Tamaño de CIDR mínimo
8	9	/27
16	13	/27
32	13	/27
64	21	/27
128	37	/26
256	69	/25
512	133	/24
1024	261	/23

Con ERV, también necesitará direcciones IP libres cuando actualice su grupo de trabajo para utilizar más RPU. El número de direcciones IP libres necesarias al actualizar las subredes de un grupo de trabajo es el siguiente:

Unidades de procesamiento Redshift (RPU)	Unidades de procesamiento Redshift (RPU) actualizadas	Direcciones IP libres necesarias
8	16	10
16	32	13
32	64	16
64	128	28
128	256	52
256	512	100
512	1024	197

 Note

La capacidad de RPU base máxima ampliada de 1024 solo está disponible en las siguientes Regiones de AWS:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Londres)

Para obtener más información sobre la asignación de direcciones IP, consulte [Direccionamiento IP](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Espacio de almacenamiento después de la migración: al migrar clústeres aprovisionados de Amazon Redshift pequeños a Amazon Redshift sin servidor, es posible que aparezca un aumento en la asignación de espacio de almacenamiento después de la migración. Esto es el resultado de la asignación optimizada del espacio de almacenamiento, lo que produce un espacio de almacenamiento preasignado. Este espacio se utiliza durante un periodo de tiempo a medida que los datos crecen en Amazon Redshift sin servidor.

Recurso compartido de datos entre clústeres aprovisionados de Amazon Redshift sin servidor y Amazon Redshift: cuando se comparten datos donde Amazon Redshift sin servidor es el productor y un clúster aprovisionado es el consumidor, el clúster aprovisionado debe tener una versión de clúster posterior a 1.0.38214. Si se utiliza una versión de clúster anterior a esta, se produce un error al ejecutar una consulta. Puede consultar la versión de clúster en la consola de Amazon Redshift en la pestaña Maintenance (Mantenimiento). También puede ejecutar `SELECT version();`.

Tiempo máximo de ejecución de la consulta: tiempo de ejecución transcurrido para una consulta, en segundos. El tiempo de ejecución no incluye el tiempo de espera empleado en una cola. Si una consulta supera el tiempo de ejecución establecido, Amazon Redshift sin servidor la detiene. Los valores válidos son de 0 a 86 399.

Migración para tablas con claves de clasificación intercaladas: al migrar clústeres aprovisionados de Amazon Redshift a Amazon Redshift sin servidor, Redshift convierte tablas con claves de clasificación intercaladas y `DISTSTYLE KEY` en claves de clasificación compuestas. El `DISTSTYLE` no cambia. Para obtener más información sobre los estilos de distribución, consulte [Uso de estilos](#)

[de distribución de datos](#) en la guía para desarrolladores de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre claves de clasificación, consulte [Trabajo con claves de clasificación](#).

Uso compartido de la VPC: puede crear grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC compartida. Si lo hace, le recomendamos que no elimine el recurso compartido, ya que puede provocar que el grupo de trabajo deje de estar disponible.

Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless

Con Amazon Redshift sin servidor puede escalar y reducir verticalmente de forma automática la capacidad de computación para que se corresponda con los requisitos de la carga de trabajo. La capacidad de computación se refiere a la potencia de procesamiento y la memoria asignadas a las cargas de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Entre los casos de uso más comunes se incluyen la gestión de periodos de pico de tráfico, la ejecución de análisis complejos o el procesamiento eficiente de grandes volúmenes de datos. Los siguientes términos proporcionan detalles sobre la configuración y la administración de la capacidad de computación.

RPU

Amazon Redshift Serverless mide la capacidad del almacenamiento de datos en unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Las RPU son recursos que se utilizan para gestionar cargas de trabajo.

Capacidad base

Esta configuración especifica la capacidad base del almacenamiento de datos que Amazon Redshift utiliza para atender las consultas. La capacidad base se especifica en las RPU. Puede establecer una capacidad base en unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Una RPU proporciona 16 GB de memoria. Configurar una capacidad base más alta mejora el rendimiento de las consultas, especialmente para los trabajos de procesamiento de datos que consumen muchos recursos. La capacidad base predeterminada para Amazon Redshift Serverless es de 128 RPU. Puede ajustar la configuración Capacidad base de 8 a 512 RPU en unidades de 8 (8,16,24...512) con la consola de AWS, la operación de la API `UpdateWorkgroup` o la operación `update-workgroup` en la AWS CLI.

Con una capacidad mínima de 8 RPU, ahora tiene más flexibilidad para ejecutar cargas de trabajo más simples o más complejas en función de los requisitos de rendimiento. Las capacidades de RPU base de 8, 16 y 24 RPU están destinadas a cargas de trabajo que requieren menos de 128 TB de

datos. Si sus requisitos de datos son superiores a 128 TB, debe utilizar un mínimo de 32 RPU. Para las cargas de trabajo que tienen tablas con columnas de números grandes y simultaneidad más alta, recomendamos usar 32 o más RPU.

El máximo de RPU de base disponibles, 512, agrega el máximo nivel de recursos de computación a las cargas de trabajo. Esto proporciona más flexibilidad para admitir cargas de trabajo de gran complejidad y acelera la carga y la consulta de datos.

 Note

Se dispone de una capacidad de RPU base máxima ampliada de 1024 en las siguientes Regiones de AWS:

- Este de EE. UU. (Norte de Virginia)
- Este de EE. UU. (Ohio)
- Oeste de EE. UU. (Oregón)
- Europa (Irlanda)
- Europa (Fráncfort)

Puede aumentar o disminuir los RPU en unidades de 32 al establecer una capacidad base entre 512 y 1024.

Si administra cargas de trabajo más grandes y complejas, considere la posibilidad de aumentar el tamaño del almacenamiento de datos de Redshift sin servidor. Los almacenamientos más grandes tienen acceso a más recursos de computación, lo que les permite procesar las consultas con mayor eficiencia. Tenga en cuenta que para aumentar la capacidad de RPU base máxima del grupo de trabajo se necesitan direcciones IP libres adicionales. Para obtener más información sobre el aumento de los requisitos de direcciones IP gratuitas, vaya a [Consideraciones sobre el uso de Amazon Redshift sin servidor](#).

A continuación, se enumeran algunos casos en los que tener una mayor capacidad base resulta beneficioso:

- Tiene consultas complejas que tardan mucho en ejecutarse.
- Las tablas tienen un gran número de columnas.
- Las consultas tienen un número alto de instrucciones JOIN.

- Las consultas agregan o analizan grandes cantidades de datos procedentes de un origen externo, como un lago de datos.

Para obtener más información sobre las cuotas y los límites de Amazon Redshift sin servidor, vaya a [Cuotas de objetos de Amazon Redshift Serverless](#).

Consideraciones y limitaciones de la capacidad de Amazon Redshift sin servidor

A continuación se presentan las consideraciones y limitaciones de la capacidad de Amazon Redshift sin servidor.

- Las configuraciones de 8 o 16 RPU admiten una capacidad de almacenamiento administrado por Redshift de hasta 128 TB. Si utiliza más de 128 TB de almacenamiento administrado, no podrá reducir a menos de 32 RPU.
- La edición de la capacidad base del grupo de trabajo puede cancelar algunas de las consultas que se están ejecutando en el grupo de trabajo.
- Amazon Redshift sin servidor no escalará verticalmente las RPU a menos que haya consultas en la cola. Amazon Redshift sin servidor no escalará verticalmente las RPU en respuesta al aumento de carga provocado por una sola consulta. Como resultado, una única consulta que consuma muchos recursos puede provocar que el grupo de trabajo se quede sin memoria si no hay capacidad actual para gestionarla. Asegúrese de que la capacidad base sea suficiente para gestionar cualquier consulta individual que ejecute en el almacenamiento de datos.

Escalado y optimización basados en la IA

La característica de escalado y optimización basada en la IA está disponible en todas las regiones de AWS en las que Amazon Redshift sin servidor está disponible.

Amazon Redshift sin servidor ofrece una característica avanzada de escalado y optimización basada en la IA para cumplir diversos requisitos de la carga de trabajo. Los almacenamientos de datos podrían tener los siguientes problemas de aprovisionamiento:

- Es posible que los almacenamientos de datos se sobreaprovisionen para mejorar el rendimiento de las consultas que consumen muchos recursos
- Es posible que los almacenamientos de datos se aprovisionen insuficientemente para ahorrar costos.

Lograr el equilibrio adecuado entre rendimiento y costo para las cargas de trabajo de los almacenamientos de datos es todo un desafío, especialmente con las consultas ad hoc y los crecientes volúmenes de datos. Cuando se ejecutan cargas de trabajo mixtas, que incluyen consultas que utilizan tanto muchos como pocos recursos, se necesita un escalado inteligente. La característica de escalado y optimización basada en la IA escala automáticamente la computación sin servidor o las RPU en respuesta al crecimiento de los datos. Esta característica también ayuda a mantener el rendimiento de las consultas dentro de los objetivos de precio-rendimiento previstos. El escalado y la optimización basados en la IA asignan los recursos de computación de forma dinámica a medida que aumentan los volúmenes de datos, lo que garantiza que las consultas sigan cumpliendo los objetivos de rendimiento. El escalado y la optimización basados en la IA permiten que el servicio se adapte sin problemas a los requisitos cambiantes de la carga de trabajo, sin necesidad de intervenciones manuales ni de una planificación de la capacidad compleja.

Amazon Redshift sin servidor proporciona una solución de escalado más completa y con mayor capacidad de respuesta en función de factores como la complejidad de las consultas y el volumen de datos. Esta característica permite optimizar la relación precio-rendimiento de la carga de trabajo y, al mismo tiempo, mantener la flexibilidad necesaria para gestionar de manera eficiente las distintas cargas de trabajo y los crecientes conjuntos de datos. Amazon Redshift sin servidor puede realizar automáticamente optimizaciones basadas en la IA en el punto de conexión de Amazon Redshift sin servidor para cumplir los objetivos de precio-rendimiento especificados para el grupo de trabajo sin servidor. Esta optimización automática de la relación entre precio y rendimiento resulta especialmente útil si no sabe qué capacidad base debe configurar para sus cargas de trabajo o si algunas partes de la carga de trabajo podrían beneficiarse de una mayor asignación de recursos.

Ejemplo

Por ejemplo, si su organización suele ejecutar cargas de trabajo que solo requieren 32 RPU, pero de repente introduce una consulta más compleja, es posible que no sepa cuál es la cantidad adecuada de capacidad base. Si se establece una capacidad base mayor, se obtiene una mejor relación precio-rendimiento, pero también se incurre en costos más altos, por lo que es posible que el costo no se ajuste a sus expectativas. Mediante el escalado y la optimización de recursos impulsados por la IA, Amazon Redshift sin servidor ajusta automáticamente las RPU para cumplir sus objetivos de precio y rendimiento y, al mismo tiempo, mantiene los costos optimizados para su organización. Esta optimización automática es útil independientemente del tamaño de la carga de trabajo. La optimización automática puede ayudarle a cumplir los objetivos de relación entre precio y rendimiento de su organización si tiene un número de consultas complejas.

 Note

Los objetivos de precio y rendimiento son una configuración específica de cada grupo de trabajo. Los diferentes grupos de trabajo pueden tener diferentes objetivos de precio y rendimiento.

Para mantener la previsibilidad de los costos, establezca un límite de capacidad máxima que Amazon Redshift sin servidor pueda asignar a sus cargas de trabajo.

Para configurar los objetivos de precio y rendimiento, utilice la consola de AWS. Debe habilitar de forma explícita el objetivo de precio-rendimiento al crear el grupo de trabajo sin servidor. También puede modificar el objetivo de precio-rendimiento después de crear el grupo de trabajo sin servidor. Al habilitar el objetivo de precio-rendimiento, este se establece en Equilibrado de forma predeterminada.

Edición del objetivo de precio-rendimiento de su grupo de trabajo

1. En la consola de Amazon Redshift sin servidor, elija Configuración del grupos de trabajo.
2. Elija el grupo de trabajo para el que desea editar el objetivo de precio y rendimiento. Seleccione la pestaña Rendimiento y, a continuación, Editar.
3. Elija el objetivo Precio-rendimiento y ajuste el control deslizante a la configuración que desee.
4. Seleccione Save changes (Guardar cambios).
5. Para actualizar la cantidad máxima de RPU que Amazon Redshift sin servidor puede asignar a su carga de trabajo, vaya a la pestaña Límites de la sección Configuración de grupos de trabajo.

Puede utilizar el control deslizante Objetivo de precio-rendimiento para configurar el equilibrio deseado entre costo y rendimiento. Al mover el control deslizante, puede elegir una de las siguientes opciones:

- Optimizar el costo: esta configuración prioriza el ahorro de costos. Amazon Redshift sin servidor intenta escalar verticalmente de forma automática la capacidad de computación sin incurrir en cargos adicionales. Amazon Redshift sin servidor también intenta reducir verticalmente los costos de los recursos de computación, lo que podría aumentar los tiempos de ejecución de las consultas.
- Equilibrado: esta configuración crea un equilibrio entre el rendimiento y el costo. Amazon Redshift sin servidor se escala en función del rendimiento y puede provocar un aumento o una

disminución moderados de los costos. Esta es la configuración recomendada para la mayoría de los almacenamientos de datos de Amazon Redshift sin servidor.


- Optimizar el rendimiento: esta configuración prioriza el rendimiento. Amazon Redshift se escala de forma agresiva para lograr un alto rendimiento, lo que podría dar lugar a costos más elevados.
- Posiciones intermedias: también puede colocar el control deslizante en una de las dos posiciones intermedias: Equilibrar y Optimizar el costo u Optimizar el rendimiento. Utilice esta configuración si la optimización total de los costos o el rendimiento es demasiado extrema.

Consideraciones a la hora de elegir el objetivo de precio-rendimiento


Puede utilizar el control deslizante de precio-rendimiento para elegir el objetivo de precio-rendimiento que desee para su carga de trabajo. El algoritmo de escalado y optimización basado en la IA aprende con el tiempo a partir del historial de carga de trabajo y mejora la precisión de las predicciones y las decisiones.

Ejemplo

Para este ejemplo, supongamos que una consulta tarda siete minutos y cuesta 7 USD. En el siguiente gráfico, se muestran los tiempos de ejecución y el costo de las consultas sin necesidad de escalado.



Una consulta determinada puede reducirse horizontalmente de diferentes maneras, tal y como se muestra a continuación. En función del objetivo de precio-rendimiento que elija, el escalado basado en la IA predice cómo la consulta equilibra relación de costo y rendimiento, y la escala en consecuencia. Al elegir las diferentes opciones del control deslizante, se obtienen los siguientes resultados:



- **Optimizar el costo:** con la opción Optimizar el costo, el almacenamiento de datos se escala para favorecer las opciones que reducen los costos. En el ejemplo anterior, el enfoque de escalado superlineal demuestra este comportamiento. El escalado solo se producirá si se puede realizar de manera rentable de acuerdo con las predicciones del modelo de escalado. Si los modelos de escalado predicen que no es posible realizar un escalado con los costos optimizados para una carga de trabajo determinada, el almacenamiento de datos no se escalará.
- **Equilibrado:** con la opción Equilibrado, el sistema se escala y, al mismo tiempo, equilibra las consideraciones de costo y rendimiento, con un aumento limitado potencial del costo. La opción Equilibrado permite escalar la carga de trabajo de forma superlineal, lineal y, posiblemente, sublineal.
- **Optimizar el rendimiento:** con la opción Optimizar el rendimiento, además de los métodos anteriores para mejorar el rendimiento, el sistema también se escala incluso si los costos son más altos y, posiblemente, no son proporcionales a la mejora del tiempo de ejecución. Con Optimizar el rendimiento, el sistema realiza un escalado superlineal, lineal y, si es posible, sublineal. Cuanto más cerca esté la posición del control deslizante de la posición Optimiza el rendimiento, más permitirá Amazon Redshift sin servidor el escalado sublineal.

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar el control deslizante Precio-rendimiento:

- Puede cambiar la configuración de precio-rendimiento en cualquier momento, pero el escalado de la carga de trabajo no cambiará inmediatamente. La escala cambia con el tiempo a medida que

el sistema conoce la carga de trabajo actual. Le sugerimos que supervise un grupo de trabajo sin servidor de uno a tres días para comprobar el impacto que tiene la nueva configuración.

- Las opciones deslizantes de precio-rendimiento Capacidad máxima y Número máximo de horas de RPU funcionan juntas. Capacidad máxima y Número máximo de horas de RPU son controles para limitar la cantidad máxima de RPU que Amazon Redshift sin servidor permite escalar el almacenamiento de datos y la cantidad máxima de horas de RPU que Amazon Redshift sin servidor permite que consuma el almacenamiento de datos. Amazon Redshift sin servidor siempre respeta y aplica estas configuraciones, independientemente de la configuración del objetivo de precio-rendimiento.

Supervisión del escalado automático de recursos

Puede supervisar el escalado de la RPU basado en la IA de las siguientes maneras:

- Revise el gráfico de la capacidad de RPU utilizada en la consola de Amazon Redshift.
- Supervise la métrica ComputeCapacity en CloudWatch en AWS/Redshift-Serverless y Workgroup.
- Consulte la vista [SYS_QUERY_HISTORY](#). Proporcione el identificador de consulta específico o el texto de la consulta para identificar el período de tiempo. Utilice este período de tiempo para consultar la vista del sistema [SYS_SERVERLESS_USAGE](#) y encontrar el valor de compute_capacity. El campo compute_capacity muestra las RPU escaladas durante el tiempo de ejecución de la consulta.

Utilice el siguiente ejemplo para consultar la vista SYS_QUERY_HISTORY. Sustituya el valores de ejemplo por el texto de su consulta.

```
select query_id,query_text,start_time,end_time, elapsed_time/1000000.0
duration_in_seconds
from sys_query_history
where query_text like '<query_text>'
and query_text not like '%sys_query_history%'
order by start_time desc
```

Ejecute la siguiente consulta para ver cómo compute_capacity se ha escalado durante el período comprendido entre start_time y end_time. Sustituya start_time y end_time en la siguiente consulta por el resultado de la consulta anterior:

```
select * from sys_serverless_usage
where end_time >= 'start_time'
and end_time <= DATEADD(minute,1,'end_time')
order by end_time asc
```

Para obtener instrucciones paso a paso sobre el uso de estas características, consulte [Configure monitoring, limits, and alarms in Amazon Redshift Serverless to keep costs predictable](#).

Consideraciones a la hora de utilizar el escalado y la optimización basados en la IA

Cuando se utiliza el escalado y la optimización basados en la IA, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Para las cargas de trabajo existentes en Amazon Redshift sin servidor que requieren de 32 a 512 RPU base, recomendamos utilizar el escalado y la optimización basados en la IA de Amazon Redshift sin servidor para obtener los resultados óptimos. No recomendamos utilizar esta característica para cargas de trabajo de menos de 32 RPU base ni de más de 512 RPU base.
- Los objetivos de precio-rendimiento optimizan automáticamente la carga de trabajo, aunque los resultados pueden variar. Le recomendamos que utilice esta característica a lo largo del tiempo para que el sistema pueda aprender sus patrones específicos mediante la ejecución de una carga de trabajo representativa.
- El escalado y la optimización basados en la IA utilizan tiempos óptimos para aplicar las optimizaciones a los grupos de trabajo sin servidor en función de la carga de trabajo que se ejecute en la instancia de Amazon Redshift sin servidor.

Para obtener más información sobre las optimizaciones y el escalado de recursos impulsadas por la IA, vea el siguiente video.

Facturación para Amazon Redshift Serverless

Facturación de la capacidad de computación

Puede adquirir capacidad para Amazon Redshift sin servidor de dos maneras:

- Puede adquirir capacidad bajo demanda: cuando elige la capacidad informática bajo demanda, paga por los recursos sobre la marcha. Esta es la mejor opción si acaba de empezar a utilizar

Amazon Redshift sin servidor o si aún no conoce bien los patrones de uso constantes. La opción bajo demanda ofrece la mayor flexibilidad. Para obtener más información, consulte [Facturación de la capacidad informática bajo demanda](#).

- Puede comprar reservas: una reserva ofrece un descuento cuando compra una cantidad predeterminada de recursos informáticos durante un periodo de tiempo específico, por ejemplo, durante un año. Es una buena idea cuando sabe que va a utilizar una cantidad de capacidad de forma constante. Resulta útil para ahorrar dinero cuando puede pronosticar algunas de sus necesidades de capacidad. Para obtener más información, consulte [Facturación de las reservas sin servidor](#).

Puede utilizar las reservas y los recursos bajo demanda de forma conjunta. No es necesario que utilice uno u otro.

Para obtener información acerca de los precios detallada, consulte [Precios de Amazon Redshift](#).

Facturación de la capacidad informática bajo demanda

Capacidad base y su efecto en la facturación

Cuando se ejecutan las consultas, se le factura en función de la capacidad utilizada en una duración determinada, en horas de RPU por segundo. Cuando no se ejecuta ninguna consulta, no se le factura por capacidad informática. También se le cobra el almacenamiento administrado de Redshift (RMS), según la cantidad de datos almacenados.

Cuando cree su grupo de trabajo, tendrá la opción de establecer la Capacidad base de computación. Para satisfacer los requisitos de precio/rendimiento de su carga de trabajo en el nivel de grupo de trabajo, ajuste la capacidad base más alta o más baja para un grupo de trabajo existente. Seleccione el grupo de trabajo en Configuración de grupos de trabajo y elija la pestaña Límites para modificar la capacidad base mediante la consola.

A medida que aumenta el número de consultas, Amazon Redshift sin servidor se escala automáticamente para proporcionar un rendimiento uniforme.

Límite máximo de uso de horas de la RPU

Para mantener los costos predecibles para Amazon Redshift Serverless, puede configurar el valor de Maximum RPU hours (Horas máximas de RPU) que se necesita por día, por semana o por mes. Puede configurarlo desde la consola o la API. Si se alcanza un límite, puede especificar que

se escriba una entrada de registro en una tabla del sistema, que se reciba una alerta o que se desactiven las consultas de los usuarios. La configuración de las horas máximas de RPU ayuda a mantener el costo bajo control. La configuración de horas máximas de RPU se aplica al grupo de trabajo tanto para consultas que acceden a los datos del almacenamiento de datos como para consultas que acceden a datos externos, como en una tabla externa en Amazon S3.

A continuación, se muestra un ejemplo:

Supongamos que establece un límite de 100 horas por semana. Para definirlo en la consola, debe hacer lo siguiente:

1. Elija su grupo de trabajo y, a continuación, Administrar los límites de uso en la pestaña Límites.
2. Agregue un límite de uso, elija la frecuencia Semanalmente, una duración de 100 horas y configure la acción para Desactivar las consultas de usuario.

En este ejemplo, si alcanza el límite de 100 horas de RPU durante una semana, las consultas se desactivan.

Establecer un número de horas máximas de RPU para el grupo de trabajo no limita el rendimiento ni los recursos de computación del grupo de trabajo. Puede ajustar la configuración en cualquier momento sin que afecte al procesamiento de las consultas. El objetivo de establecer un número máximo de horas de RPU es ayudarle a cumplir los requisitos de precio y rendimiento. Para obtener más información sobre la facturación de la infraestructura sin servidor, consulte los [precios de Amazon Redshift](#).

Otra forma de mantener predecible el costo de Amazon Redshift sin servidor es utilizar la [Detección de anomalías de costos](#) de AWS para reducir las sorpresas en la facturación y proporcionar más control.

 Note

La [calculadora de precios de Amazon Redshift](#) es útil para realizar una estimación de precios. Introduzca los recursos de computación que necesita y le ofrecerá una vista previa del costo.

Establecimiento de la capacidad máxima para controlar los costos de los recursos de computación

La configuración de capacidad máxima sirve como límite máximo de la RPU hasta el que puede escalar Amazon Redshift sin servidor. Ayuda a controlar el costo de los recursos de computación. De manera similar a la forma en que la capacidad base establece una cantidad mínima de recursos de computación disponibles, la capacidad máxima establece un límite en el uso de la RPU. De esta forma, ayuda a que sus gastos cumplan con lo previsto. La capacidad máxima se aplica específicamente a cada grupo de trabajo y limita el uso de la computación en todo momento.

Diferencias entre la capacidad máxima y los límites de uso por hora de la RPU

El objetivo tanto de los límites máximos por hora de la RPU como de la configuración de capacidad máxima es controlar los costos. Sin embargo, lo logran a través de diferentes medios. Los puntos siguientes explican la diferencia:

- **Capacidad máxima:** esta configuración establece el recuento más alto de las RPU que Amazon Redshift sin servidor utiliza para escalar. Cuando se requiere un escalado de computación automático, tener un valor más alto para la capacidad máxima puede mejorar el rendimiento de las consultas. Cuando se alcanza el límite de capacidad máxima, el grupo de trabajo no escala verticalmente los recursos.
- **Límite máximo de uso por horas de la RPU:** a diferencia de la capacidad máxima, esta configuración no establece un límite máximo de capacidad. Sin embargo, lleva a cabo otras acciones para ayudarle a limitar los costos. Estas incluyen añadir una entrada a un registro, enviarle una notificación o impedir que se ejecuten las consultas, si así lo desea.

Puede usar la capacidad máxima de forma exclusiva o puede complementarla con acciones que se ajusten a los límites máximos de uso por horas de la RPU.

Un caso práctico de capacidad máxima

Cada grupo de trabajo puede tener una configuración de capacidad máxima diferente para ayudarle a cumplir los requisitos presupuestarios. En los siguientes ejemplos se ilustra cómo funciona:

- Tiene un grupo de trabajo con la capacidad base establecida en 256 RPU. Tiene cargas de trabajo estables de poco más de 256 RPU durante la mayor parte del mes.
- La capacidad máxima se establece en 512 RPU.

Supongamos que durante un período de tres días hay un elevado uso inesperado para generar informes estadísticos ad-hoc. En este caso, tiene configurada la capacidad máxima para evitar costos de computación superiores a los de 512 RPU. Al hacerlo, puede asegurarse de que la capacidad de computación no supere este límite superior.

Notas de uso sobre la capacidad máxima

Estas notas pueden ayudarle a configurar la capacidad máxima de forma adecuada:

- Cada grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor puede tener una configuración de capacidad máxima diferente.
- Si tiene un período de uso de recursos muy elevado y la capacidad máxima se establece en un nivel de RPU bajo, esto puede retrasar el procesamiento de la carga de trabajo y provocar una experiencia de usuario que no sea óptima.
- La configuración de la capacidad máxima no interfiere con la ejecución de las consultas, incluso en momentos de elevado uso de la RPU. No funciona como un límite de uso, que puede impedir que se ejecuten las consultas. Solo limita los recursos de computación disponibles para el grupo de trabajo. Puede ver la capacidad utilizada durante un periodo de tiempo en el panel de Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre la visualización de los datos de resumen, consulte [Comprobación de los datos de resumen de Amazon Redshift sin servidor mediante el panel](#).
- La configuración de capacidad máxima se establece en 5632 RPU.

Cómo configurar la capacidad máxima

Puede configurar la capacidad máxima en la consola. Para un grupo de trabajo existente, puede cambiar la configuración en Configuración de grupos de trabajo. También puede utilizar la CLI para configurarlo mediante un comando como en el siguiente ejemplo:

```
aws redshift-serverless update-workgroup --workgroup-name myworkgroup --max-capacity 512
```

Esto establece la configuración de capacidad máxima para el grupo de trabajo con el nombre correspondiente. Después de configurarlo, puede comprobar el valor en la consola para verificarlo. También puede comprobar el valor en la CLI ejecutando el comando `get-workgroup`.

Puede desactivar la configuración de capacidad máxima estableciéndola en `-1`, como a continuación:

```
aws redshift-serverless update-workgroup --workgroup-name myworkgroup --max-capacity -1
```

Monitoreo del uso y el costo de Amazon Redshift sin servidor

Hay varias formas de estimar el uso y la facturación de Amazon Redshift Serverless. Las vistas del sistema pueden ser útiles porque los metadatos del sistema, incluidos los datos de consulta y uso, son oportunos y no hay que configurar nada para consultarlos. CloudWatch también puede ser útil para el monitoreo del uso de la instancia de Amazon Redshift Serverless y tiene características adicionales para proporcionar información y configurar acciones.

Visualización del uso mediante la consulta de una vista del sistema

Consulte la tabla del sistema SYS_SERVERLESS_USAGE para realizar un seguimiento del uso y obtener los cargos por consultas:

```
select trunc(start_time) "Day",  
(sum(charged_seconds)/3600::double  
precision) * <Price for 1 RPU> as cost_incurred  
from sys_serverless_usage  
group by 1  
order by 1
```

Esta consulta proporciona el costo por día incurrido para Amazon Redshift sin servidor, basado en el uso.

Notas de uso para determinar el uso y el costo

- Pagará por las cargas de trabajo que ejecuta en horas de RPU por segundo, con un cargo mínimo de 60 segundos.
- En los registros de la tabla del sistema sys_serverless_usage se muestran los costos incurridos en intervalos de tiempo de un minuto. Es importante comprender las siguientes columnas:

La columna charged_seconds:

- Proporciona los segundos de la unidad de computación (RPU) que se han cargado durante el intervalo de tiempo. Los resultados incluyen cualquier cargo mínimo en Amazon Redshift sin servidor.
- Dispone de información sobre el uso de los recursos de computación una vez finalizadas las transacciones. Así, el valor de esta columna puede ser 0 si las transacciones no han finalizado.

La columna `compute_seconds`:

- Proporciona información sobre el uso de computación en tiempo real. Esto no incluye ningún cargo mínimo en Amazon Redshift sin servidor. Por lo tanto, puede diferir en cierta medida de los segundos facturados durante el intervalo.
- Muestra la información de uso durante cada transacción (aunque esta no haya finalizado), por lo que los datos proporcionados son en tiempo real.
- Hay situaciones en las que `compute_seconds` es 0 pero `charged_seconds` es mayor que 0 o viceversa. Este es un comportamiento normal debido a la forma en que se graban los datos en la vista del sistema. Para obtener una representación más precisa de los detalles del uso sin servidor, recomendamos agregar los datos en `SYS_SERVERLESS_USAGE`.

Para obtener más información sobre la supervisión de tablas y vistas, consulte [Supervisión de consultas y cargas de trabajo con Amazon Redshift sin servidor](#).

Visualización del uso con CloudWatch

Puede utilizar las métricas disponibles en CloudWatch para hacer un seguimiento del uso. Las métricas generadas para CloudWatch son `ComputeSeconds`, que indica el total de segundos de RPU utilizados en el minuto actual, y `ComputeCapacity`, que indica la capacidad total de computación para ese minuto. Las métricas de uso también se pueden encontrar en la consola de Redshift en Redshift Serverless dashboard (Panel de Redshift Serverless). Para obtener más información sobre CloudWatch, consulte [¿Qué es Amazon CloudWatch?](#)

Facturación de las reservas sin servidor

Amazon Redshift sin servidor le permite ejecutar y escalar análisis sin tener que aprovisionar ni administrar clústeres, con un modelo de precios de pago por uso. Ahora, con las reservas sin servidor, puede optimizar aún más los costos informáticos y mejorar la previsibilidad de los costos de las cargas de trabajo nuevas y existentes en Redshift sin servidor.

Amazon Redshift gestiona las reservas sin servidor en el nivel de la cuenta del pagador de AWS y las reservas se pueden compartir entre varias cuentas de AWS, lo que le permite reducir los costos informáticos hasta un 24 % en todas las cargas de trabajo de Redshift sin servidor en la cuenta de AWS. Amazon Redshift factura las reservas sin servidor por hora y contabiliza las reservas por segundo, lo que ofrece un modelo de facturación coherente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, al tiempo que mantiene la flexibilidad que ofrece Redshift sin servidor. Amazon Redshift cobra cualquier uso que supere el nivel de RPU especificado a las tarifas estándar bajo demanda.

 Note

Si desea limitar el uso bajo demanda, puede usar la configuración de capacidad máxima para establecer los límites de uso de recursos para los grupos de trabajo. Para obtener más información, consulte [Facturación para Amazon Redshift Serverless](#).

Beneficios de las reservas sin servidor

Las reservas sin servidor son una opción de precio con descuento para Amazon Redshift sin servidor. Las reservas sin servidor le dan la opción de comprometerse con un número específico de unidades de procesamiento de Redshift (RPU) durante un año con un descuento respecto a las tarifas bajo demanda (OD), sin pago por adelantado. Puede recibir un descuento mayor con un pago por adelantado. Con las reservas sin servidor, puede optimizar los costos informáticos y mejorar la previsibilidad de los costos de las cargas de trabajo nuevas y existentes sin servidor.

Cada reserva sin servidor se adquiere en el nivel de la cuenta de AWS y se puede compartir entre varios grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en la misma cuenta de pagador. Esto le da flexibilidad a la hora de aplicar el descuento. Varios grupos de trabajo con diferentes patrones de carga de trabajo pueden compartir la reserva.

Cómo funciona una reserva sin servidor

La reserva de RPU es un proceso sencillo que solo tarda unos minutos en completarse. Incluye especificar el nivel de RPU que se va a reservar y el tipo de pago. Amazon Redshift sin servidor utiliza la herramienta estándar de facturación y administración de costos de AWS que le ayuda a determinar el nivel de reserva que necesita y a supervisar el uso de forma continua. Las reservas sin servidor se administran en el nivel de la cuenta del pagador de AWS y se pueden compartir en la misma cuenta del pagador, lo que le permite reducir los costos informáticos hasta un 24 % en todas las cargas de trabajo de Redshift sin servidor de la cuenta de AWS. Las reservas sin servidor se facturan por hora y se contabilizan por segundo, lo que ofrece un modelo de facturación coherente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, al tiempo que se mantiene la flexibilidad que ofrece Redshift sin servidor. Cualquier uso que supere el nivel de RPU especificado se cobra a las tarifas estándar bajo demanda de Redshift sin servidor.

Puede comprar varias reservas sin servidor en la misma cuenta de AWS. Cuando compra reservas sin servidor adicionales, estas se superponen entre sí. Por ejemplo, si compra dos reservas y elige 100 RPU para cada una, obtendrá un total de 200 RPU a un precio reducido.

 Note

Si desea establecer un límite para el uso bajo demanda, puede establecer el número máximo de RPU en la consola de Amazon Redshift sin servidor para un grupo de trabajo eligiendo la pestaña Límites y, a continuación, seleccionando Administrar límites de uso.

Tras comprar una reserva sin servidor, entra en vigor inmediatamente y aparece en la consola de Redshift, en el panel de reservas sin servidor.

Analizando el uso de la RPU (unidad de procesamiento de Redshift) para determinar el nivel de reserva que necesita

Las reservas Redshift sin servidor le permiten bloquear costos de computación predecibles y más bajos comprometiéndose a un número específico de unidades de procesamiento Redshift (RPU) durante un año, lo que le proporciona descuentos sobre los precios bajo demanda. Estos descuentos pueden ser de hasta el 20 % con la opción sin pago por adelantado o de hasta el 24 % cuando se paga todo por adelantado. Usted adquiere reservas de Redshift sin servidor en el nivel de cuenta de pagador de AWS y el ahorro se aplica automáticamente a cualquier grupo de trabajo de Redshift sin servidor en cualquier cuenta vinculada con AWS, por lo que puede administrar los presupuestos de forma centralizada a la vez que da apoyo a varios equipos. Redshift sin servidor mide el uso con un detalle por segundo, promediado en cada hora, y luego se factura cada hora, lo que garantiza que pague solo por la capacidad que utiliza. Las reservas de Redshift sin servidor combinan la aplicación flexible a través de cuentas con el ahorro basado en plazos, lo que le proporciona precios de análisis predecibles sin sacrificar la agilidad de Redshift sin servidor.

Analizar el uso de RPU para las reservas

Puede determinar los niveles de uso de RPU de una de estas dos maneras: puede utilizar el panel de Redshift sin servidor para obtener una vista de siete días o utilizar el Explorador de costos para un análisis a largo plazo. Los procedimientos siguientes demuestran cómo analizar el uso de la RPU:

Método 1: panel de Redshift sin servidor (vista de siete días)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. Abra el panel Sin servidor.
3. Elija el grupo de trabajo.

4. Visualice el uso de la capacidad de RPU durante un periodo de duración desde la última hora hasta una semana.


Método 2: AWS Cost Explorer (análisis a largo plazo)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola del Explorador de costos en <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Establezca el nivel de detalle en Por hora
3. Agrupe por Tipo de uso
4. Aplique los siguientes filtros:
 - Servicio: Redshift
 - Región: región local
 - Tipo de uso: filtro para Redshift:ServerlessUsage
5. Revise el gráfico de costos y uso por hora sin servidor en la región que haya elegido

Compra de una reserva sin servidor mediante la consola

Al comprar una reserva, elige el nivel de las RPU al que se aplicará el descuento. Antes de seleccionar el nivel de las RPU, es bueno conocer la capacidad base y la capacidad bajo demanda que utiliza a lo largo del tiempo. En esta sección se muestra cómo determinar la capacidad y realizar una reserva sin servidor.


Para empezar, en la consola de Redshift, elija Sin servidor y, a continuación, Reservas sin servidor en el menú.



La consola muestra una descripción de la característica y una lista de las reservas existentes. Desde aquí puede comprar una reserva o utilizar los informes y las herramientas de supervisión disponibles para comprobar el uso actual. Estas le ayudan a determinar los niveles de RPU y cuántas RPU es apropiado reservar.

Para comprar una reserva, siga estos pasos:

1. Elija Comprar reservas sin servidor.



2. Aparece un recorrido, que tiene una serie de selecciones. Ingrese el nivel de RPU de Reserva sin servidor para reservar. Si no está seguro de cuál debería ser este nivel, puede utilizar las herramientas que se describen más adelante en esta sección.

Serverless reservation

Enter the reserved RPU capacity to purchase for this AWS account.

RPU

The value must range from 1 to any number.

- Establezca el tipo de pago. Puede elegir pagar por adelantado las RPU reservadas o pagarlas mensualmente. Si opta por pagar por adelantado, obtendrá un descuento mayor.

Payment type

The upfront cost is paid once, when the reservation is purchased. The monthly cost is for comparison only and represents the total hourly cost for 30 days.

☒ All Upfront

Results in a 24% discount

Full upfront payment for the duration of the reservation.

☐ No Upfront

Results in a 20% discount

Monthly installments for the duration of the reservation.



The discount is applied to the price you currently pay for on-demand RPUs, which is \$0.36 per RPU hour. The comparison table shows the hourly savings for each payment type. For more information, see the [Cost Explorer](#).

- Cuando termine de hacer las selecciones, elija Comprar reservas sin servidor y, a continuación, Confirmar.

Después de confirmar la reserva, aparecerá en la lista de reservas.

Serverless reservations (1) Info								
Find reservations			Any Status ▾		View recommendations		Purchase Serverless reservations	
Reservation ID	Status ▾	Expiration date ▲	Reservation (RPUs)	Payment type ▾	Up front ▾	Monthly ▾	Effective hourly	
09753c4b-b75a-4a3f-915c-ca97e1b92a7b	Payment-pending	April 22, 2026, 15:48 (UTC-04:00)	1	All Upfront	\$ 2400.00	\$ 0.00	\$ 0.27	

Notas de uso

- No puede cambiar ni eliminar una reserva. Pero puede crear reservas adicionales para obtener más cobertura.
- Redshift sin servidor utiliza las RPU reservadas para una carga de trabajo antes de utilizar RPU bajo demanda, a fin de garantizar el ahorro de costos. Si supera el número de RPU que ha reservado, comienza a acumular cargos por esas RPU adicionales a una tarifa bajo demanda de Redshift sin servidor.
- Los créditos gratuitos de Amazon Redshift sin servidor no se aplican a las reservas sin servidor, solo a las RPU facturadas bajo demanda.

Ejemplos de reservas sin servidor


En este escenario, la cuenta de pagador o enlazada de AWS tiene dos grupos de trabajo de Amazon Redshift:

- El grupo de trabajo 1 tiene un uso estable, como por ejemplo para un equipo de inteligencia empresarial.
- El grupo de trabajo 2 tiene cargas de trabajo impredecibles con picos de uso, como por ejemplo para operaciones de ETL.

Si desea optimizar los costos de estos grupos de trabajo, adquiera una reserva sin servidor de un año. Según los datos históricos, se determina que ambos grupos de trabajo consumen 64 RPU en un estado estable. Sin embargo, el grupo de trabajo 2 aumenta ocasionalmente de 32 RPU a 48 RPU y disminuye a 24 RPU durante periodos cortos. Para empezar, ha establecido el nivel de RPU de la reserva en 64 RPU, lo que se ajusta a las tendencias históricas. Los detalles de facturación por hora son los siguientes:

- Durante la primera hora, de forma similar a las tendencias de uso históricas, ambos grupos de trabajo utilizan 32 RPU, lo que supone un uso total de 64 RPU por cuenta. Durante esta hora, todas las RPU se cobran según la tarifa con descuento para reservas sin servidor. Esto se debe a que el nivel de uso de 64 RPU equivale a la reserva de 64 RPU sin servidor.
- Durante la segunda hora, el grupo de trabajo 1 sigue utilizando 32 RPU. Sin embargo, el grupo de trabajo 2 alcanza un pico de 48 RPU, con un uso total de la cuenta de 80 RPU. Durante esta hora, se cobran 64 RPU a la tarifa con descuento para reservas sin servidor y 16 RPU a la tarifa bajo demanda de Redshift sin servidor.
- Durante la tercera hora, el grupo de trabajo 1 sigue consumiendo 32 RPU y el grupo de trabajo 2 disminuye a 8 RPU. En esta hora, se cobra a la cuenta la tarifa de reserva sin servidor de 64 RPU, aunque el total de la cuenta sea de 40 RPU.

Consulte el siguiente diagrama para ver la evolución del uso de los grupos de trabajo y los detalles de facturación de las tarifas de reserva bajo demanda y sin servidor:

Usage (RPU)

Compra de una reserva sin servidor mediante la CLI de AWS o la API de Amazon Redshift

Se utiliza `create-reservation` para crear una reserva de RPU. El siguiente ejemplo muestra el uso del comando:

```
create-reservation
--capacity
--offering-id
```

Establece `capacity` en el número de RPU que desea reservar.

Facturación del almacenamiento

La capacidad de almacenamiento principal se factura como Redshift Managed Storage (RMS). El almacenamiento se factura por GB al mes. La facturación del almacenamiento es independiente de la facturación de la capacidad recursos de computación. El almacenamiento que se utiliza para las instantáneas de los usuarios se factura con las tarifas estándar de facturación de las copias de seguridad, en función del nivel de uso.

Los costos de transferencia de datos y de machine learning (ML) se aplican por separado, al igual que los clústeres aprovisionados. La replicación de instantáneas y el uso compartido de datos entre

regiones de AWS se facturan según las tarifas de transferencia indicadas en la página de precios. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Redshift](#).

Visualización del uso de facturación con CloudWatch

La métrica `SnapshotStorage`, que realiza un seguimiento del uso del almacenamiento de instantáneas, se genera y envía a CloudWatch. Para obtener más información sobre CloudWatch, consulte [¿Qué es Amazon CloudWatch?](#)

Uso de la prueba gratuita de Amazon Redshift sin servidor

Amazon Redshift Serverless ofrece una prueba gratuita. Si participa en la prueba gratuita, puede ver el saldo de crédito de prueba gratuita en la consola de Redshift y comprobar el uso de la prueba gratuita en la vista del sistema `SYS_SERVERLESS_USAGE`. Tenga en cuenta que los detalles de facturación para el uso de prueba gratuita no aparecen en la consola de facturación. Solo puede ver el uso en la consola de facturación una vez finalizada la prueba gratuita. Para obtener más información sobre la prueba gratuita de Amazon Redshift sin servidor, consulte [Prueba gratuita de Amazon Redshift sin servidor](#).

Notas sobre la facturación de uso

- Registro del uso: una consulta o transacción solo se mide y registra después de que la transacción se complete, se revierta o se detenga. Por ejemplo, si una transacción se ejecuta durante dos días, el uso de RPU se registra después de que se complete. Puede supervisar el uso en curso en tiempo real si consulta `sys_serverless_usage`. El registro de las transacciones puede reflejarse como una variación del uso de RPU y afectar a los costos para horas específicas y para el uso diario.
- Escritura de transacciones explícitas: es importante, como práctica recomendada, finalizar las transacciones. Si no finaliza ni revierte una transacción abierta, Amazon Redshift Serverless sigue utilizando las RPU. Por ejemplo, si escribe un `BEGIN TRAN` explícito, es importante que estén las instrucciones `COMMIT` y `ROLLBACK` correspondientes.
- Consultas canceladas: si ejecuta una consulta y la cancela antes de que termine, se le sigue facturando el tiempo que se ha ejecutado la consulta.
- Escalado: la instancia de Amazon Redshift Serverless puede iniciar el escalado para manejar periodos de mayor carga, con el fin de mantener un rendimiento constante. La facturación de Amazon Redshift Serverless incluye tanto la capacidad base de computación como la capacidad escalada a la misma tasa de RPU.

- **Reducir verticalmente:** Amazon Redshift Serverless escala verticalmente desde su capacidad de RPU base para gestionar periodos de mayor carga. En algunos casos, la capacidad de RPU puede permanecer en una configuración superior durante un periodo después de que la carga de la consulta disminuya. Le recomendamos que establezca un máximo de horas de RPU en la consola para protegerse de costes inesperados.
- **Tablas del sistema:** cuando se consulta una tabla del sistema, se factura el tiempo de consulta.
- **Redshift Spectrum:** cuando se tiene Amazon Redshift Serverless y se realizan consultas, no se cobra por separado por las consultas del lago de datos. Para las consultas de datos almacenados en Amazon S3, el cargo es el mismo, por tiempo de transacción, que en las consultas de datos locales.
- **Consultas federadas:** las consultas federadas se cobran en términos de RPU utilizadas durante un intervalo de tiempo específico, de la misma manera que las consultas en el almacenamiento de datos o el lago de datos.
- **Almacenamiento:** el almacenamiento se factura por separado, por GB al mes.
- **Cargo mínimo:** el cargo mínimo es de 60 segundos de uso de recursos, contabilizado por segundos.
- **Facturación de instantáneas:** la facturación de instantáneas no cambia. Se cobra según el almacenamiento, facturado a una tasa de GB al mes. Puede restaurar su almacenamiento de datos a puntos específicos de las últimas 24 horas con una precisión de 30 minutos, de forma gratuita. Para obtener más información, consulte [Precios de Amazon Redshift](#).

Prácticas recomendadas de Amazon Redshift Serverless para mantener la previsibilidad de la facturación

A continuación, se describen las prácticas recomendadas y las configuraciones integradas que le ayudarán a mantener la coherencia de la facturación.

- **Asegúrese de finalizar cada transacción.** Cuando usa BEGIN para iniciar una transacción, también es importante END.
- **Use el control de errores de las prácticas recomendadas para responder correctamente a los errores y finalizar cada transacción.** Minimizar las transacciones abiertas ayuda a evitar el uso innecesario de RPU.
- **Use SESSION TIMEOUT para finalizar las transacciones abiertas y las sesiones inactivas.** Hace que se agote el tiempo de espera de cualquier sesión inactiva durante más de 3600 segundos (1 hora). Hace que se agote el tiempo de espera de cualquier transacción que se mantenga abierta

e inactiva durante más de 21 600 segundos (6 horas). Esta configuración de tiempo de espera se puede cambiar explícitamente para un usuario específico, por ejemplo, cuando desea mantener abierta una sesión para una consulta de larga duración. En el tema [CREATE USER](#) (CREAR USUARIO), se muestra cómo ajustar `SESSION_TIMEOUT` para un usuario.

- En la mayoría de los casos, le recomendamos que no amplíe el valor `SESSION_TIMEOUT`, a menos que tenga un caso de uso que lo requiera específicamente. Si la sesión permanece inactiva, con una transacción abierta, puede dar lugar a un caso en que se utilicen RPU hasta que se cierre la sesión. Esto dará lugar a costos innecesarios.
- Amazon Redshift sin servidor tiene un tiempo máximo de 86 399 segundos (24 horas) para una consulta en ejecución. El periodo máximo de inactividad de una transacción abierta es de seis horas antes de que Amazon Redshift sin servidor finalice la sesión asociada a la transacción. Para obtener más información, consulte [Cuotas de objetos de Amazon Redshift Serverless](#).

Conexión a Amazon Redshift sin servidor

Una vez que haya configurado la instancia de Amazon Redshift sin servidor, puede conectarse a ella mediante una variedad de métodos, que se describen a continuación. Si dispone de varios equipos o proyectos y desea administrar los costos por separado, puede utilizar distintas Cuentas de AWS.

Para obtener una lista de las Regiones de AWS donde Amazon Redshift sin servidor está disponible, consulte los puntos de conexión enumerados para la [API de Redshift sin servidor](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Amazon Redshift sin servidor se conecta al entorno sin servidor en la Cuenta de AWS en la Región de AWS actual. Amazon Redshift sin servidor se ejecuta en una VPC en los intervalos de puertos 5431 a 5455 y 8191 a 8215. El valor predeterminado es 5439. Actualmente, solo puede cambiar los puertos con la operación `UpdateWorkgroup` de la API y la operación `update-workgroup` de la AWS CLI.

Conexión a Amazon Redshift sin servidor

Se puede conectar a una base de datos (denominada `dev`) en Amazon Redshift sin servidor con la siguiente sintaxis.

```
workgroup-name.account-number.aws-region.redshift-serverless.amazonaws.com:port/dev
```

Por ejemplo, la siguiente cadena de conexión especifica la región `us-east-1`.

```
default.123456789012.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev
```

Conexión a Amazon Redshift sin servidor por medio de controladores JDBC

Puede utilizar uno de los siguientes métodos para conectarse a Amazon Redshift sin servidor con el cliente SQL que prefiera mediante el controlador JDBC versión 2 proporcionado por Amazon Redshift.

Para conectarse con credenciales de inicio de sesión para la autenticación de la base de datos mediante el controlador JDBC versión 2.1.x o posterior, utilice la siguiente sintaxis. El número de puerto es opcional; si no se incluye, Amazon Redshift sin servidor tiene por defecto el número de puerto 5439. Puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431-5455 u 8191-8215. Para cambiar el puerto predeterminado de un punto de conexión sin servidor, utilice la AWS CLI y la API de Amazon Redshift.

```
jdbc:redshift://workgroup-name.account-number.aws-region.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev
```

Por ejemplo, la siguiente cadena de conexión especifica el grupo de trabajo predeterminado, el ID de la cuenta 123456789012 y la región us-east-2.

```
jdbc:redshift://default.123456789012.us-east-2.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev
```

Para conectar con IAM a través del controlador JDBC versión 2.1.x o posterior, utilice la siguiente sintaxis. El número de puerto es opcional; si no se incluye, Amazon Redshift sin servidor tiene por defecto el número de puerto 5439. Puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431-5455 u 8191-8215. Para cambiar el puerto predeterminado de un punto de conexión sin servidor, utilice la AWS CLI y la API de Amazon Redshift.

```
jdbc:redshift:iam://workgroup-name.account-number.aws-region.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev
```

Por ejemplo, la siguiente cadena de conexión especifica el grupo de trabajo predeterminado, el ID de la cuenta 123456789012 y la región us-east-2.

```
jdbc:redshift:iam://default.123456789012.us-east-2.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev
```

Para ODBC, utilice la siguiente sintaxis.

```
Driver={Amazon Redshift (x64)}; Server=workgroup-name.account-number.aws-region.redshift-serverless.amazonaws.com; Database=dev
```

Si utiliza una versión del controlador JDBC anterior a 2.1.0.9 y se conecta con IAM, deberá utilizar la siguiente sintaxis.

```
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-<name>:aws-region/database-name
```

Por ejemplo, la siguiente cadena de conexión especifica el grupo de trabajo predeterminado y la us-east-1 de Región de AWS.

```
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-default:us-east-1/dev
```

Para obtener más información sobre los controladores, consulte [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#).

Búsqueda de la cadena de conexión JDBC y ODBC

Para conectarse al grupo de trabajo con la herramienta de cliente SQL, debe tener la cadena de conexión JDBC u ODBC. Puede encontrar la cadena de conexión en la consola de Amazon Redshift sin servidor en la página de detalles de un grupo de trabajo.

Para encontrar la cadena de conexión de un grupo de trabajo

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En menú de navegación, elija Redshift sin servidor.
3. En el menú de navegación, elija Configuración de grupos de trabajo y, a continuación, el nombre del grupo de trabajo de la lista para abrir sus detalles.
4. Las cadenas de conexión de la URL de JDBC y la URL de ODBC están disponibles, junto con detalles adicionales, en la sección Información general. Cada cadena se basa en la región de AWS en la que se ejecuta el grupo de trabajo. Elija el icono situado junto a cadena de conexión adecuada para copiarla.

Conexión a Amazon Redshift sin servidor con la API de datos

También puede utilizar la API de datos de Amazon Redshift para conectarse a Amazon Redshift sin servidor. Use el parámetro `workgroup-name` en lugar del parámetro `cluster-identifier` en las llamadas a la AWS CLI.

Consulte [Uso de la API de datos de Amazon Redshift](#) para obtener más información acerca de la API de datos. Para ver el código de ejemplo que llama a la API de datos en Python y otros ejemplos, consulte [Introducción a la API de datos de Redshift](#) y busque en las carpetas `quick-start` y `use-cases` en GitHub.

Conexión con SSL a Amazon Redshift sin servidor

Configuración de una conexión segura con Amazon Redshift sin servidor

Para admitir las conexiones SSL, Redshift Serverless crea e instala un certificado SSL emitido por [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#) para cada grupo de trabajo. La mayoría de los sistemas operativos, navegadores web y clientes confían públicamente en los certificados ACM. No obstante, este cambio lo afectará en caso de que sus clientes o aplicaciones SQL se conectan a Redshift Serverless mediante SSL con el conjunto de opciones de conexión `sslmode` establecido como `require`, `verify-ca` o `verify-full`. Si su cliente necesita un certificado, Redshift Serverless proporciona un certificado de paquete de la siguiente manera:

- Descargue el paquete desde <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/amazon-trust-ca-bundle.crt>.
 - El número de suma de comprobación MD5 esperado es `418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf`.
 - El número de suma de comprobación sha256 es `36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcbb92e1c456847784de2acb5bd550`.

No utilice el paquete de certificados anterior que se encontraba en `https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/redshift-ca-bundle.crt`.

- En la Región de AWS China, descargue el paquete desde <https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/amazon-trust-ca-bundle.crt>.
 - El número de suma de comprobación MD5 esperado es `418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf`.
 - El número de suma de comprobación sha256 es `36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcbb92e1c456847784de2acb5bd550`.

No utilice los paquetes de certificados anteriores que se encontraban en `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/redshift-ca-bundle.crt` y `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/redshift-ssl-ca-cert.pem`

 Important

Redshift Serverless ha cambiado la forma en que se administran los certificados SSL. Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los grupos de trabajo que usan SSL. Para obtener más información acerca de los certificados ACM para conexiones SSL, consulte [Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL](#).

De manera predeterminada, las bases de datos del grupo de trabajo aceptan una conexión, independientemente de que use una SSL o no.

Para crear un grupo de trabajo nuevo que solo acepte conexiones SSL, utilice el comando `create-workgroup` y defina el parámetro `require_ssl` como `true`. Para usar el ejemplo siguiente, sustituya *yourNamespaceName* por el nombre de su espacio de nombres y reemplace *yourWorkgroupName* por el nombre de su grupo de trabajo.

```
aws redshift-serverless create-workgroup \  
--namespace-name yourNamespaceName \  
--workgroup-name yourWorkgroupName \  
--config-parameters parameterKey=require_ssl,parameterValue=true
```

Para actualizar un grupo de trabajo existente de modo que solo acepte conexiones SSL, utilice el comando `update-workgroup` y defina el parámetro `require_ssl` como `true`. Tenga en cuenta que Redshift Serverless reiniciará el grupo de trabajo cuando actualice el parámetro `require_ssl`. Para usar el siguiente ejemplo, reemplace *yourWorkgroupName* por el nombre de su grupo de trabajo.

```
aws redshift-serverless update-workgroup \  
--workgroup-name yourWorkgroupName \  
--config-parameters parameterKey=require_ssl,parameterValue=true
```

Amazon Redshift es compatible con el protocolo de acuerdo de clave de Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE). Con ECDHE, tanto el cliente como el servidor tienen un par de claves pública-privada de curva elíptica que se usa para establecer un código secreto compartido sobre un canal inseguro. No es necesario que configure nada en Amazon Redshift para habilitar ECDHE. Si se conecta desde una herramienta de cliente SQL que usa ECDHE para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor, Amazon Redshift usará la lista de cifrado proporcionada para realizar la conexión adecuada. Para obtener más información, consulte [Elliptic Curve Diffie-Hellman](#) en Wikipedia y [Ciphers](#) en el sitio web de OpenSSL.

Configuración de una conexión SSL compatible con FIPS a Amazon Redshift sin servidor

Para crear un grupo de trabajo nuevo que use una conexión SSL compatible con FIPS, utilice el comando `create-workgroup` y establezca los parámetros `use_fips_ssl` y `require_ssl` en `true`. Para usar el ejemplo siguiente, sustituya *yourNamespaceName* por el nombre de su espacio de nombres y reemplace *yourWorkgroupName* por el nombre de su grupo de trabajo.

```
aws redshift-serverless create-workgroup \  
--namespace-name yourNamespaceName \  
--workgroup-name yourWorkgroupName \  
--config-parameters '[{"parameterKey": "require_ssl", "parameterValue": "true"},  
{"parameterKey": "use_fips_ssl", "parameterValue": "true"}]'
```

Para actualizar un grupo de trabajo existente para usar una conexión SSL compatible con FIPS, utilice el comando `update-workgroup` y establezca los parámetros `use_fips_ssl` y `require_ssl` en `true`. Tenga en cuenta que Redshift Serverless reiniciará el grupo de trabajo cuando actualice el parámetro `use_fips_ssl`. Para usar el siguiente ejemplo, reemplace *yourWorkgroupName* por el nombre de su grupo de trabajo.

```
aws redshift-serverless update-workgroup \  
--workgroup-name yourWorkgroupName \  
--config-parameters '[{"parameterKey": "require_ssl", "parameterValue": "true"},  
{"parameterKey": "use_fips_ssl", "parameterValue": "true"}]'
```

Para obtener más información sobre cómo configurar Redshift sin servidor para usar conexiones compatibles con FIPS, consulte [use_fips_ssl](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Conexión con Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC administrado por Amazon Redshift

Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde otros puntos de conexión de la VPC

Para obtener información sobre cómo configurar un punto de conexión de VPC administrado para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, consulte [Uso de puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift](#).

Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de interfaz (AWS PrivateLink)

Para obtener información sobre cómo conectarse a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de interfaz (AWS PrivateLink), consulte [Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz](#).

Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de Redshift en otra cuenta

Conexión a Amazon Redshift sin servidor entre puntos de conexión de VPC

Amazon Redshift sin servidor se aprovisiona en una VPC. Puede conceder acceso a una VPC de otra cuenta para acceder a Amazon Redshift sin servidor desde su cuenta. Es similar a una conexión desde un punto de conexión de VPC administrado, pero en este caso la conexión se origina, por ejemplo, desde un cliente de base de datos de otra cuenta. Puede realizar algunas operaciones:

- El propietario de una base de datos puede conceder acceso a una VPC que contenga Amazon Redshift sin servidor a otra cuenta de la misma región.
- El propietario de una base de datos puede revocar el acceso a Amazon Redshift sin servidor.

La principal ventaja del acceso entre cuentas es que permite una colaboración más sencilla entre las bases de datos. Los usuarios no tienen que estar aprovisionados en la cuenta que contiene la base de datos para acceder a ella, lo que reduce los pasos de configuración y ahorra tiempo.

Permisos necesarios para otorgarle acceso a una VPC en otra cuenta

Para conceder acceso o cambiar el acceso permitido, el otorgante debe tener una política de permisos asignada que incluya los siguientes permisos:

- redshift-serverless:PutResourcePolicy
- redshift-serverless:GetResourcePolicy
- redshift-serverless>DeleteResourcePolicy
- ec2:CreateVpcEndpoint
- ec2:ModifyVpcEndpoint

Es posible que necesite otros permisos que se especifican en la política administrada por AWS AmazonRedshiftFullAccess. Para obtener más información, consulte [Concesión de permisos a Amazon Redshift Serverless](#).

El beneficiario debe tener una política de permisos asignada que incluya los siguientes permisos:

- redshift-serverless:ListWorkgroups
- redshift-serverless:CreateEndpointAccess
- redshift-serverless:UpdateEndpointAccess
- redshift-serverless:GetEndpointAccess
- redshift-serverless:ListEndpointAccess
- redshift-serverless:UpdateEndpointAccess

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Este es un ejemplo de política de recursos que se utiliza para configurar el acceso entre VPC:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CrossAccountCrossVPCAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012",
          "234567890123"
        ]
      }
    }
  ],
}
```

```

    "Action": [
        "redshift-serverless:CreateEndpointAccess",
        "redshift-serverless:UpdateEndpointAccess",
        "redshift-serverless>DeleteEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess"
    ],
    "Condition": {
        "ArnLike": {
            "redshift-serverless:AuthorizedVpc": [
                "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/*",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:234567890123:vpc/vpc-456",
                "arn:aws:ec2:us-east-1:234567890123:vpc/vpc-987"
            ]
        }
    }
}

```

Los procedimientos que se indican en esta sección suponen que el usuario que los realiza tiene asignados los permisos adecuados, por ejemplo, mediante un rol de IAM asignado que tiene los permisos enumerados. Los procedimientos también suponen que el grupo de trabajo tiene un rol de IAM asociado con los permisos de recursos adecuados.

Concesión de acceso de VPC a otras cuentas mediante la consola

Este procedimiento muestra los pasos para configurar el acceso a la base de datos si es el propietario de la base de datos y desea conceder el acceso a la misma.

Concesión del acceso desde la cuenta del propietario

1. En las propiedades del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, en la pestaña Acceso a los datos hay una lista denominada Cuentas concedidas. Muestra las cuentas y las VPC a las que se les ha concedido acceso al grupo de trabajo. Busque la lista y elija Conceder acceso para añadir una cuenta a la lista.
2. Aparece una ventana en la que puede añadir la información del beneficiario. Indique el ID de la cuenta de AWS, que es el ID de 12 dígitos de la cuenta a la que quiere conceder acceso.
3. Conceda al beneficiario acceso a todas las VPC o a VPC específicas. Si concede acceso solo a VPC específicas, puedes añadir los ID introduciendo cada una de ellas y seleccionando Agregar VPC.

4. Cuando haya finalizado, seleccione Guardar los cambios.

Al guardar los cambios, la cuenta aparece en la lista Cuentas concedidas. La entrada muestra el ID de la cuenta y la lista de VPC a las que se ha concedido acceso.

El propietario de la base de datos también puede revocar el acceso a una cuenta. El propietario puede revocar el acceso en cualquier momento.

Revocación del acceso a una cuenta

1. Puede empezar desde la lista de cuentas concedidas. En primer lugar, seleccione una o varias cuentas.
2. Elija Revocar acceso.

Una vez concedido el acceso, el administrador de la base de datos del beneficiario puede comprobar la consola para determinar si tiene acceso.

Uso de la consola para confirmar que se le ha concedido el acceso para que pueda acceder a otra cuenta

1. En las propiedades del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, en la pestaña Acceso a los datos hay una lista denominada Cuentas autorizadas. Muestra las cuentas a las que se puede acceder desde este grupo de trabajo. El beneficiario no puede usar la URL del punto de conexión del grupo de trabajo para acceder directamente al grupo de trabajo. Para acceder al grupo de trabajo, usted, como beneficiario, debe ir a la sección punto de conexión y elegir crear un punto de conexión.
2. A continuación, como beneficiario, debe proporcionar un nombre de punto de conexión y una VPC para acceder al grupo de trabajo.
3. Cuando el punto de conexión se haya creado correctamente, aparecerá en la sección puntos de conexión y tendrá una URL de punto de conexión. Puede utilizar esta URL de punto de conexión para acceder al grupo de trabajo.

Concesión de acceso a otras cuentas mediante los comandos de la CLI

La cuenta que concede el acceso debe conceder primero acceso a otra cuenta para poder conectarse mediante `put-resource-policy`. El propietario de la base de datos puede llamar a `put-resource-policy` para autorizar a otra cuenta a crear conexiones con el grupo de trabajo.

Luego, la cuenta del beneficiario puede utilizar `create-endpoint-authorization` para crear conexiones con el grupo de trabajo a través de las VPC permitidas.

A continuación, se muestran las propiedades de `put-resource-policy` que puede llamar para permitir el acceso a una cuenta y una VPC específicas.

```
aws redshift-serverless put-resource-policy
--resource-arn <value>
--policy <value>
```

Tras llamar al comando, puede llamar a `get-resource-policy` y especificar el `resource-arn` para ver qué cuentas y VPC tienen permiso para acceder al recurso.

El beneficiario puede realizar la siguiente llamada. Muestra información sobre el acceso concedido. En concreto, devuelve una lista que contiene las VPC a las que se ha concedido acceso.

```
aws redshift-serverless list-workgroups
--owner-account <value>
```

El objetivo es que el beneficiario obtenga información de la cuenta del otorgante sobre las autorizaciones de los puntos de conexión. `owner-account` es la cuenta de uso compartido. Al ejecutar esta opción, devuelve las `CrossAccountVpcs` de cada grupo de trabajo, que es una lista de las VPC permitidas. A continuación se muestran todas las propiedades disponibles para un grupo de trabajo a modo de referencia:

```
Output: workgroup (Object)
workgroupId String,
workgroupArn String,
workgroupName String,
status: String,
namespaceName: String,
baseCapacity: Integer, (Not-applicable)
enhancedVpcRouting: Boolean,
configParameters: List,
securityGroupIds: List,
subnetIds: List,
endpoint: String,
publiclyAccessible: Boolean,
creationDate: Timestamp,
port: Integer,
```


CrossAccountVpcs: List

 Note

Como recordatorio, la [reubicación del clúster](#) no es un requisito previo para configurar características de red de Redshift adicionales. Tampoco es necesario que lo active para habilitar lo siguiente:

- Conexión desde una VPC con varias cuentas o regiones a Redshift: puede conectarse desde una nube privada virtual (VPC) de AWS a otra que contenga una base de datos de Redshift, tal como se describe en esta sección.
- Configuración de un nombre de dominio personalizado: puede crear un nombre de dominio personalizado, también conocido como URL personalizada, para su clúster de Amazon Redshift o grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, a fin de que el nombre del punto de conexión sea sencillo y más fácil de recordar. Para obtener más información, consulte [Uso de un nombre de dominio personalizado para las conexiones de cliente](#).

Recursos adicionales

Encontrará instrucciones para establecer la configuración del tráfico de red en [Accesibilidad pública con configuración de grupo de seguridad predeterminada o personalizada](#). Aquí se incluye un caso de uso en el que el clúster es de acceso público.

Encontrará instrucciones para establecer la configuración del tráfico de red en [Accesibilidad privada con configuración de grupo de seguridad predeterminada o personalizada](#). Aquí se incluye un caso de uso en el que el clúster no está disponible en Internet.

Para obtener más información sobre las conexiones seguras a Amazon Redshift sin servidor, incluida la concesión de permisos, la autorización de acceso a servicios adicionales y la creación de roles de IAM, consulte [Identity and access management en Amazon Redshift Serverless](#).

Definición de roles de base de datos para concederlos a los usuarios federados en Amazon Redshift sin servidor

Cuando forma parte de una organización, tiene un conjunto de roles asociados. Por ejemplo, tiene roles para su puesto de trabajo, como programador y administrador. Sus roles determinan a qué

aplicaciones y datos tiene acceso. La mayoría de las organizaciones utilizan un proveedor de identidades, como Microsoft Active Directory, para asignar roles a los usuarios y los grupos. El uso de roles para controlar el acceso a los recursos ha aumentado, porque las organizaciones no tienen que ocuparse tanto de administrar a los usuarios individuales.

Recientemente, se incorporó el control de acceso basado en roles en Amazon Redshift sin servidor. Con los roles de base de datos, puede proteger el acceso a datos y objetos, como esquemas o tablas, por ejemplo. O puede utilizar roles con el fin de definir un conjunto de permisos elevados, por ejemplo, para un monitor del sistema o un administrador de bases de datos. Pero después de conceder permisos de recursos a los roles de base de datos, hay un paso adicional, que consiste en conectar los roles de un usuario de la organización a los roles de base de datos. Puede asignar cada usuario a sus roles de base de datos en el momento del registro inicial mediante la ejecución de instrucciones SQL, pero supone mucho esfuerzo. Una forma más sencilla consiste en definir los roles de base de datos que se van a conceder y pasarlos a Amazon Redshift sin servidor. Tiene la ventaja de simplificar el proceso de inicio de sesión inicial.

Puede pasar roles a Amazon Redshift sin servidor mediante `GetCredentials`. Cuando un usuario inicia sesión por primera vez en una base de datos de Amazon Redshift sin servidor, se crea un usuario de base de datos asociado y se asigna a los roles de base de datos correspondientes. En este tema se detalla el mecanismo para pasar roles a Amazon Redshift sin servidor.

Pasar roles de base de datos tiene un par de casos de uso principales:

- Cuando un usuario inicia sesión a través de un proveedor de identidades de terceros, normalmente con la federación configurada, y pasa los roles mediante una etiqueta de sesión.
- Cuando un usuario inicia sesión a través de las credenciales de inicio de sesión de IAM y sus roles se pasan mediante una clave y un valor de etiqueta.

Para obtener más información sobre el control de acceso basado en roles, consulte [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#).

Definición de roles de base de datos

Para poder pasar roles a Amazon Redshift sin servidor, debe configurar los roles de base de datos en su base de datos y concederles los permisos adecuados en los recursos de base de datos. Por ejemplo, en un escenario sencillo, puede crear un rol de base de datos denominado `ventas` y concederle acceso para consultar tablas con datos de ventas. Para obtener más información sobre cómo crear roles de base de datos y conceder permisos, consulte [CREATE ROLE](#) y [GRANT](#).

Casos prácticos para definir los roles de base de datos que se concederán a los usuarios federados

En estas secciones se describe un par de casos de uso en los que pasar roles de base de datos a Amazon Redshift sin servidor puede simplificar el acceso a los recursos de base de datos.

Inicio de sesión con un proveedor de identidades

En el primer caso de uso se supone que su organización dispone de identidades de usuario en un servicio de administración de identidades y accesos. Este servicio puede estar basado en la nube, por ejemplo, JumpCloud u Okta, o en las instalaciones, como Microsoft Active Directory. El objetivo es asignar automáticamente los roles de un usuario del proveedor de identidades a sus roles de base de datos cuando inicie sesión con un cliente como el Editor de consultas V2, por ejemplo, o con un cliente JDBC. Para configurar esto, debe llevar a cabo un par de tareas de configuración. Estos incluyen los siguientes:

1. Configure la integración federada con su proveedor de identidades (IdP) mediante una relación de confianza. Es un requisito previo. Al efectuar esta configuración, el proveedor de identidades se encarga de autenticar al usuario mediante una aserción SAML y de proporcionarle credenciales de inicio de sesión. Para obtener más información, consulte [Integración de proveedores de soluciones SAML externos con AWS](#). También puede encontrar más información en [Federar el acceso al Editor de consultas de Amazon Redshift V2 con los Servicios de federación de Active Directory \(AD FS\)](#) o [Federar el acceso de inicio de sesión único al Editor de consultas de Amazon Redshift v2 con Okta](#).
2. El usuario debe tener los siguientes permisos de política:
 - `GetCredentials`: proporciona credenciales de autorización temporal para iniciar sesión en Amazon Redshift sin servidor.
 - `sts:AssumeRoleWithSAML`: proporciona un mecanismo para vincular un almacén o directorio de identidades empresariales al acceso de AWS basado en rol.
 - `sts:TagSession`: permiso para la acción de sesión de etiqueta, en la entidad principal del proveedor de identidades.

En este caso, `AssumeRoleWithSAML` devuelve un conjunto de credenciales de seguridad para los usuarios que se han autenticado mediante una respuesta autenticada mediante SAML. Esta operación proporciona un mecanismo para vincular un almacén o directorio de identidades al acceso de AWS basado en roles sin credenciales específicas de usuario. En el caso de los

usuarios con permiso para `AssumeRoleWithSAML`, el proveedor de identidades es responsable de administrar la aserción SAML que se utiliza para pasar la información de rol.

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

3. Configure la etiqueta `RedshiftDbRoles` con los valores de rol separados por dos puntos, con el formato `rol1:rol2`. Por ejemplo, `manager:engineer`. Pueden recuperarse de una implementación de etiquetas de sesión configurada en su proveedor de identidades. La solicitud de autenticación SAML pasa los roles mediante programación. Para obtener más información sobre cómo pasar etiquetas de sesión, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS STS](#).

Si pasa un nombre de rol que no existe en la base de datos, se ignorará.

En este caso de uso, cuando un usuario inicia sesión mediante una identidad federada, sus roles se pasan en la solicitud de autorización a través de la clave y el valor de la etiqueta de sesión. Posteriormente, tras la autorización, `GetCredentials` pasa los roles a la base de datos. Tras una conexión correcta, se asignan los roles de base de datos y el usuario puede realizar las tareas de base de datos correspondientes a su rol. La parte esencial de la operación es que a la etiqueta de sesión `RedshiftDbRoles` se le asignan los roles en la solicitud de autorización inicial. Para obtener más información sobre cómo pasar etiquetas de sesión, consulte [Traspaso de etiquetas de sesión mediante AssumeRoleWithSAML](#).

Inicio de sesión con credenciales de IAM

En el segundo caso de uso, se pueden pasar roles a un usuario y este puede acceder a una aplicación cliente de base de datos a través de las credenciales de IAM.

1. El usuario que inicie sesión en este caso debe tener asignados permisos de política para las siguientes acciones:
 - `tag:GetResources`: devuelve los recursos etiquetados asociados a las etiquetas especificadas.
 - `tag:GetTagKeys`: devuelve las claves de etiqueta actualmente en uso.

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

2. También se requieren permisos de permiso para acceder al servicio de base de datos, como Amazon Redshift sin servidor.
3. Para este caso de uso, configure los valores de las etiquetas para sus roles en AWS Identity and Access Management. Puede elegir editar las etiquetas y crear una clave de etiqueta denominada RedshiftDbRoles con una cadena de valores de etiqueta adjunta que contenga los roles. Por ejemplo, manager:engineer.

Cuando un usuario inicia sesión, su rol se agrega a la solicitud de autorización y se pasa a la base de datos. Se asigna a un rol de base de datos existente.

Recursos adicionales

Como se mencionó en los casos de uso, puede configurar la relación de confianza entre su IdP y AWS. Para obtener más información, consulte [Configuración de una relación de confianza para usuario autenticado y agregación de notificaciones en el proveedor de identidades SAML 2.0](#).

Identity and access management en Amazon Redshift Serverless

El acceso a Amazon Redshift requiere credenciales que AWS puede utilizar para autenticar las solicitudes. Estas credenciales deben tener permisos para obtener acceso a los recursos de AWS, como Amazon Redshift Serverless.

En las siguientes secciones, se proporcionan detalles acerca del uso de AWS Identity and Access Management (IAM) y Amazon Redshift para ayudar a proteger los recursos mediante el control de quién puede acceder a ellos. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Concesión de permisos a Amazon Redshift Serverless

Para obtener acceso a los servicios de AWS, Amazon Redshift Serverless requiere permisos. Algunas características de Amazon Redshift requieren que este servicio acceda a otros servicios de AWS en su nombre. Para que la instancia de Amazon Redshift Serverless actúe en su nombre, proporcionele credenciales de seguridad. El método preferido para proporcionar credenciales de seguridad consiste en especificar un rol de AWS Identity and Access Management (IAM). También puede crear un rol de IAM a través de la consola de Amazon Redshift y configurarlo como predeterminado. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift](#).

Para obtener acceso a otros servicios de AWS, cree un rol de IAM con los permisos adecuados. También es necesario asociar el rol con Amazon Redshift Serverless. Además, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol cuando ejecute el comando de Amazon Redshift o especifique la palabra clave `default`.

Cuando modifique la relación de confianza para el rol de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>, asegúrese de que contiene `redshift-serverless.amazonaws.com` y `redshift.amazonaws.com` como nombres de servicio de entidades principales. Para obtener información general acerca de cómo administrar los roles de IAM para acceder a otros servicios de AWS en su nombre, consulte [Autorización a Amazon Redshift para obtener acceso a los servicios de AWS en su nombre](#).

Creación de un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift

Cuando crea roles de IAM a través de la consola de Amazon Redshift, este servicio crea los roles mediante programación en su Cuenta de AWS. Además, Amazon Redshift les adjunta automáticamente políticas existentes administradas por AWS. Este enfoque significa que puede permanecer dentro de la consola de Amazon Redshift y no tiene que cambiar a la consola de IAM para crear roles.

El rol de IAM que crea a través de la consola para su clúster tiene la política administrada `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` adjunta de forma automática. Este rol de IAM permite a Amazon Redshift copiar, descargar, consultar y analizar datos de los recursos de AWS de su cuenta de IAM. Los comandos relacionados incluyen `COPY`, `UNLOAD`, `CREATE EXTERNAL FUNCTION`, `CREATE EXTERNAL TABLE`, `CREATE EXTERNAL SCHEMA`, `CREATE MODEL` y `CREATE LIBRARY`. Para obtener más información acerca de cómo crear un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift, consulte [Creación de un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift](#).

Para comenzar a crear un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift, abra la AWS Management Console, elija la consola de Amazon Redshift y, a continuación, elija Redshift sin servidor en el menú Puede crear un grupo de trabajo nuevo desde el panel de control Sin servidor. Los pasos de creación permiten seleccionar un rol de IAM o configurar uno nuevo.

Cuando ya tenga un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor y desee configurar roles de IAM para él, abra la AWS Management Console. Elija la consola de Amazon Redshift y, a continuación, seleccione Redshift sin servidor. En la consola de Amazon Redshift sin servidor, elija Configuración de espacio de nombres para un grupo de trabajo existente. En Seguridad y cifrado, puede editar los permisos.

Asignación de roles de IAM a un espacio de nombres

Cada rol de IAM es una identidad de AWS con políticas de permisos que determinan qué acciones puede realizar cada rol en AWS. La intención del rol es que cualquier persona que lo necesite lo pueda asumir. Además, cada espacio de nombres es un conjunto de objetos, como tablas, esquemas y usuarios. Cuando utiliza Amazon Redshift Serverless, puede asociar varios roles de IAM al espacio de nombres. Esto facilita la estructuración de los permisos de forma adecuada para una recopilación de objetos de base de datos, de modo que los roles puedan realizar acciones tanto en datos internos como externos. Por ejemplo, para que pueda ejecutar un comando COPY en una base de datos de Amazon Redshift para recuperar datos de Amazon S3 y rellenar una tabla de Redshift.

Puede asociar varios roles a un espacio de nombres mediante la consola, tal y como se describe anteriormente en esta sección. También puede utilizar el comando `CreateNamespace` de la API o el comando `create-namespace` de la CLI. Con el comando de la API o CLI puede asignar roles de IAM al espacio de nombres rellenando `IAMRoles` con uno o varios roles. En concreto, se agregan ARN para roles específicos a la recopilación.

Administración de roles de IAM asociados con el espacio de nombres

En AWS Management Console puede administrar políticas de permisos para roles en AWS Identity and Access Management. Puede administrar roles de IAM para el espacio de nombres, con la configuración disponible en `Namespace configuration` (Configuración de espacio de nombres). Para obtener más información acerca de los espacios de nombres y su uso en Amazon Redshift Serverless, consulte [Grupos de trabajo y espacios de nombres](#).

Introducción a las credenciales de IAM para Amazon Redshift

Cuando inicie sesión en la consola de Amazon Redshift por primera vez y pruebe Amazon Redshift sin servidor, tendrá la posibilidad de acceder como usuario con un rol de IAM adjunto que tenga las políticas necesarias. Una vez que comience la creación de una instancia de Amazon Redshift sin servidor, Amazon Redshift registra el nombre de rol de IAM que haya utilizado al iniciar sesión. Puede utilizar las mismas credenciales para iniciar sesión en la consola de Amazon Redshift y en la consola de Amazon Redshift sin servidor.

Al crear la instancia de Amazon Redshift Serverless, puede crear una base de datos. Utilice el editor de consultas v2 para conectarse a la base de datos mediante la opción de credenciales temporales.

Si desea agregar un nuevo nombre de usuario administrador y una contraseña que se mantenga para la base de datos, elija `Customize admin user credentials` (Personalizar credenciales de usuario administrador) e ingrese un nuevo nombre de usuario administrador y una contraseña para este.

Para comenzar a utilizar Amazon Redshift sin servidor y crear un grupo de trabajo y un espacio de nombres en la consola por primera vez, utilice un rol de IAM con una política de permisos adjunta. Asegúrese de que este rol cuente con el permiso de administrador `arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess` o con el permiso pleno de Amazon Redshift `arn:aws:iam::aws:policy/AmazonRedshiftFullAccess` que se adjunta a la política de IAM.

En los siguientes escenarios, se describe la forma en que Amazon Redshift Serverless emplea sus credenciales de IAM una vez que comienza a utilizar la consola de Amazon Redshift Serverless:

- Si elige **Use default settings** (Utilizar configuración predeterminada): Amazon Redshift Serverless traduce su identidad de IAM actual a un superusuario de base de datos. Puede utilizar la misma identidad de IAM con la consola de Amazon Redshift Serverless para realizar acciones de superusuario en la base de datos de Amazon Redshift Serverless.
- Si elige **Customize settings** (Personalizar configuración) sin especificar el **Admin user name** (Nombre de usuario administrador) ni la contraseña de Amazon Redshift Serverless, se utilizan las credenciales de IAM actuales como credenciales de usuario administrador predeterminadas.
- Si elige **Customize settings** (Personalizar configuración) y especifica **Nombre de usuario administrador** y **contraseña Amazon Redshift Serverless**: Amazon Redshift Serverless traduce su identidad de IAM actual en un superusuario de base de datos. Asimismo, Amazon Redshift Serverless crea otro par de nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión a largo plazo también como superusuario. Puede utilizar su identidad de IAM actual o el par de nombre de usuario y contraseña creado para acceder a su base de datos como superusuario.

Acceso a objetos de base de datos de Amazon Redshift sin servidor con permisos de rol de base de datos

En este procedimiento se muestra cómo conceder permiso para consultar una tabla mediante un [rol de base de datos de Amazon Redshift](#). El rol se asigna mediante una etiqueta que se asocia a un usuario en IAM y se transmite a Amazon Redshift cuando inicia sesión. Es una explicación con ejemplos de los conceptos de [Definición de roles de base de datos para conceder a usuarios federados en Amazon Redshift sin servidor](#). La ventaja de completar estos pasos es que puede asociar un usuario a un rol de base de datos y evitar establecer sus permisos para cada objeto de base de datos. Simplifica la administración de la capacidad del usuario para consultar, modificar o agregar datos a las tablas y realizar otras acciones.

En el procedimiento se supone que ya ha configurado una base de datos de Amazon Redshift sin servidor y que tiene capacidad para conceder permisos en la base de datos. También se supone que tiene permisos para crear un usuario de IAM en la consola de AWS, para crear un rol de IAM y para asignar permisos de políticas.

1. Cree un usuario de IAM, mediante la consola de IAM. Más tarde, se conectará a la base de datos con este usuario.
2. Cree un rol de base de datos de Redshift, mediante el editor de consultas v2 u otro cliente SQL. Para obtener más información acerca de cómo crear roles de base de datos, consulte [CREATE ROLE](#).

```
CREATE ROLE urban_planning;
```

Consulte la vista de sistema [SVV_ROLES](#) para comprobar que su rol se ha creado. También devuelve roles de sistema.

```
SELECT * from SVV_ROLES;
```

3. Conceda al rol de base de datos que ha creado permiso para seleccionar en una tabla. (El usuario de IAM que haya creado acabará accediendo y seleccionando registros de la tabla mediante el rol de base de datos). El nombre de rol y el nombre de tabla en el siguiente ejemplo de código son muestras. Aquí se concede permiso para seleccionar de una tabla denominada `cities`.

```
GRANT SELECT on TABLE cities to ROLE urban_planning;
```

4. Utilice la consola de AWS Identity and Access Management para crear un rol de IAM. Este rol concede permiso para utilizar el editor de consultas v2. Cree un nuevo rol de IAM y, para el tipo de entidad de confianza, elija Cuenta de AWS. A continuación, elija Esta cuenta. Conceda al rol los siguientes permisos de política:
 - `AmazonRedshiftReadOnlyAccess`
 - `tag:GetResources`
 - `tag:GetTagKeys`
 - Todas las acciones para `sqlworkbench`, como `sqlworkbench:ListDatabases` y `sqlworkbench:UpdateConnection`.

5. En la consola de IAM, agregue una etiqueta con la Clave `RedshiftDbRoles` al usuario de IAM que creó anteriormente. El valor de la etiqueta debe coincidir con el rol de base de datos que creó en el primer paso. Es `urban_planning` en la muestra.

Una vez completados estos pasos, asigne el rol de IAM al usuario que ha creado en la consola de IAM. Cuando el usuario inicia sesión en la base de datos con el editor de consultas v2, su nombre de rol de base de datos que figura en la etiqueta se pasa a Amazon Redshift y se le asocia. De este modo, puede consultar las tablas adecuadas mediante el rol de base de datos. Para ilustrarlo, el usuario de esta muestra puede consultar la tabla `cities` a través del rol de base de datos `urban_planning`.

Migrar un clúster aprovisionado a Amazon Redshift Serverless

Puede migrar los clústeres aprovisionados existentes a Amazon Redshift sin servidor, lo que permite el escalado bajo demanda y automático de los recursos de computación. La migración de un clúster aprovisionado a Amazon Redshift sin servidor le permite optimizar los costos al pagar solo por los recursos que utilice y escalar de forma automática la capacidad en función de las demandas de carga de trabajo. Entre los casos de uso más comunes para la migración se incluyen la ejecución de consultas ad hoc, los trabajos periódicos de procesamiento de datos o la gestión de cargas de trabajo impredecibles sin aprovisionar recursos en exceso. Realice el siguiente conjunto de tareas para migrar el clúster de Amazon Redshift aprovisionado a la opción de implementación sin servidor.

Creación de una instantánea del clúster aprovisionado

Para transferir datos del clúster aprovisionado a Amazon Redshift Serverless, cree una instantánea del clúster aprovisionado y, a continuación, restaure la instantánea en Amazon Redshift Serverless. Amazon Redshift convierte automáticamente las claves intercaladas en claves compuestas al restaurar una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres sin servidor.

Note

Antes de migrar los datos a un grupo de trabajo sin servidor, asegúrese de que las necesidades de clústeres aprovisionados sean compatibles con la cantidad de RPU que elija en Amazon Redshift sin servidor.

Para crear una instantánea del clúster aprovisionado

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija Create snapshot (Crear instantánea).
3. Introduzca las propiedades de la definición de instantánea, luego seleccione Create snapshot (Crear instantánea). La instantánea puede tardar un poco en estar disponible.

Para restaurar una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres sin servidor:

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. Comience en la consola del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y diríjase a las páginas Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas).
3. Elija la instantánea que desea utilizar.
4. Elija Restore snapshot (Restaurar instantánea), Restore to serverless namespace (Restaurar al espacio de nombres sin servidor).
5. Elija un espacio de nombres en el cual restaurar la instantánea.
6. Confirme que desea restaurar desde su instantánea. Esta acción reemplaza todas las bases de datos en su punto de conexión sin servidor por los datos de su clúster aprovisionado. Elija Restore (Restaurar).

Para obtener más información sobre las instantáneas del clúster aprovisionado, consulte [Instantáneas de Amazon Redshift](#).

Conexión a Amazon Redshift sin servidor con un controlador

Para conectarse a Amazon Redshift Serverless con el cliente SQL de su preferencia, puede utilizar el controlador JDBC versión 2 proporcionado por Amazon Redshift. Le recomendamos conectarse mediante el controlador JDBC versión 2.1.x o posterior. El número de puerto es opcional. Si no lo incluye, Amazon Redshift Serverless utiliza el puerto número 5439 de forma predeterminada. Puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431-5455 u 8191-8215. Para cambiar el puerto predeterminado de un punto de conexión sin servidor, utilice la AWS CLI y la API de Amazon Redshift.

Para encontrar el punto de conexión exacto que se debe utilizar para el controlador JDBC, ODBC o Python, consulte Configuración de grupos de trabajo en Amazon Redshift sin servidor. También

puede utilizar la operación `GetWorkgroup` de la API de Amazon Redshift sin servidor o la operación `get-workgroups` de la AWS CLI para devolver información sobre el grupo de trabajo y, a continuación, conectarse.

Conexión mediante autenticación basada en contraseña

Para conectarse mediante autenticación basada en contraseña, utilice la sintaxis a continuación.

```
jdbc:redshift://<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshift-  
serverless.amazonaws.com:5439/?username=enter a username&password=enter a password
```

Para conectarse mediante el controlador Python de Amazon Redshift, utilice la siguiente sintaxis.

```
import redshift_connector  
with redshift_connector.connect(  
    host='<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshift-  
serverless.amazonaws.com',  
    database='<database-name>',  
    user='enter a user',  
    password='enter a password'  
    # port value of 5439 is specified by default  
) as conn:  
    pass
```

Conexión mediante IAM

Si prefiere iniciar sesión con IAM, utilice el siguiente punto de conexión del controlador. Este punto de conexión del controlador le permite conectarse a una base de datos específica y utiliza la operación de la API [GetCredentials](#) de Amazon Redshift Serverless

```
jdbc:redshift:iam://<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshift-  
serverless.amazonaws.com:5439/<database-name>
```

Este punto de conexión del controlador no admite la personalización `dbUser`, `dbGroup` y `auto-create`. De forma predeterminada, el controlador crea automáticamente usuarios de la base de datos al iniciar sesión y los asigna a grupos de acuerdo con los grupos que haya definido en IAM. Nota: Los nombres de grupos que especifique en IAM deben contener solo letras minúsculas, números, guion bajo (“_”), signo más (“+”), punto (“.”), símbolo arroba (“@”) o guion (“-”). De lo contrario, es posible que el controlador no se conecte `dbGroup`.

Asegúrese de que su identidad de AWS tenga la política de IAM correcta para la acción `RedshiftServerlessGetCredentials`. A continuación, se muestra una política de IAM de ejemplo que concede los permisos correctos a una identidad de AWS para conectarse a Amazon Redshift Serverless. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte [Agregar permisos de identidad de IAM](#).

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Conexión mediante IAM con dbUser y dbGroups

Si desea utilizar opciones de conexión `dbUser` y `dbGroups` personalizados, utilice el siguiente punto de conexión del controlador. Al igual que el otro punto de conexión del controlador de Amazon Redshift Serverless, esta sintaxis crea automáticamente usuarios de base de datos al iniciar sesión. Este punto de conexión del controlador utiliza la operación [GetCredentials](#) de la API de Amazon Redshift sin servidor. El recurso `dbUser` debe comenzar por una letra, solo debe contener caracteres alfanuméricos, guion bajo (`_`), signo más (`+`), punto (`.`), símbolo arroba (`@`) o guion (`-`), y debe tener menos de 128 caracteres. El recurso `dbGroups` solo puede contener letras en minúscula, números, guion bajo (`_`), signo más (`+`), punto (`.`), símbolo arroba (`@`) o guion.

```
jdbc:redshift:iam://redshift-serverless-<workgroup-name>:<aws-region>/<database-name>
```

Para conectarse mediante el controlador Python de Amazon Redshift, utilice la siguiente sintaxis.

```
import redshift_connector
with redshift_connector.connect(
    iam=True,
    host='<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshift-
serverless.amazonaws.com',
    database='<database-name>',
    db_user='enter a user',
```

```
password='enter a password',  
db_groups='<db-groups>'  
# port value of 5439 is specified by default  
) as conn:  
    pass
```

Conexión mediante ODBC

Para conectarse a través de ODBC, utilice la siguiente sintaxis.

```
Driver={Amazon Redshift (x64)}; Server=<workgroup-name>.<account-number>.<aws-  
region>.redshift-serverless.amazonaws.com; Database=dev
```

Uso del SDK de Amazon Redshift Serverless

Si escribió scripts de administración con el SDK de Amazon Redshift, debe utilizar el nuevo SDK de Amazon Redshift sin servidor para administrar Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre las operaciones de la API disponibles, consulte la [Guía de referencia de la API de Amazon Redshift Serverless](#).

Grupos de trabajo y espacios de nombres

Para aislar cargas de trabajo y administrar distintos recursos en Amazon Redshift sin servidor, puede crear espacios de nombres y grupos de trabajo y administrar los recursos de almacenamiento e informáticos de forma independiente.

Un espacio de nombres es una recopilación de objetos de base de datos y usuarios. El espacio de nombres relacionado con el almacenamiento agrupa esquemas, tablas, usuarios o claves de AWS Key Management Service para cifrar datos. Las propiedades de almacenamiento incluyen el nombre de la base de datos y la contraseña del usuario administrador, los permisos y el cifrado y la seguridad. Otros recursos agrupados en espacios de nombres incluyen recursos compartidos de datos, puntos de recuperación y límites de uso. Puede configurar estas propiedades de almacenamiento mediante la consola de Amazon Redshift sin servidor, la AWS Command Line Interface o las API de Amazon Redshift sin servidor para el recurso específico.

El grupo de trabajo es una recopilación de recursos informáticos. El grupo de trabajo relacionado con la informática agrupa recursos informáticos como RPU, grupos de subredes de VPC y grupos de seguridad. Las propiedades del grupo de trabajo incluyen la configuración de redes y seguridad. Otros recursos en grupos de trabajo incluyen límites de acceso y uso. Puede configurar estas

propiedades informáticas mediante la consola de Amazon Redshift sin servidor, AWS Command Line Interface o las API de Amazon Redshift sin servidor.

Puede crear uno o varios espacios de nombres y grupos de trabajo. Cada espacio de nombres solo puede tener asociado un grupo de trabajo. De igual forma, cada grupo de trabajo solo puede tener asociado un espacio de nombres.

Grupos de trabajo y espacios de nombres mediante la consola

La configuración de Amazon Redshift sin servidor implica seguir varios pasos de configuración. Cuando se siguen los pasos para configurar Amazon Redshift sin servidor, se crea un espacio de nombres y un grupo de trabajo y se asocian entre sí. Para empezar la configuración de Amazon Redshift sin servidor mediante la consola de Amazon Redshift sin servidor, puede elegir *Get started with Amazon Redshift sin servidor* (Introducción a Amazon Redshift sin servidor) para configurarlo y empezar a interactuar con él. Puede elegir un entorno con la configuración predeterminada, lo que permite una configuración más rápida o configurar explícitamente los ajustes según los requisitos de la organización. Durante este proceso, se especifica la configuración del grupo de trabajo y del espacio de nombres.

Después de configurar el entorno, [Propiedades de grupo de trabajo](#) y [Propiedades de espacio de nombres](#) le ayudan a familiarizarse con la configuración.

Grupos de trabajo y espacios de nombres mediante la AWS Command Line Interface y la API de Amazon Redshift sin servidor

Aparte de utilizar la consola de AWS, también puede utilizar la AWS CLI o la API de Amazon Redshift sin servidor para interactuar con los grupos de trabajo y los espacios de nombres. En la siguiente tabla, se enumeran las operaciones de la API y la CLI que puede usar para administrar las instantáneas y los puntos de recuperación.

Operación de la API	Command de la CLI	Descripción
CreateNamespace	create-namespace	Crea un espacio de nombres. De forma predeterminada, Amazon Redshift sin servidor crea espacios de nombres con una clave de AWS Key Management Service

Operación de la API	Command de la CLI	Descripción
		predeterminada, pero puede especificar otra clave para cifrar los datos. También puede crear un espacio de nombres restaurando una instantánea. Para obtener más información, consulte Uso de instantáneas y puntos de recuperación .
UpdateNamespace	update-namespace	Actualiza un espacio de nombres.
GetNamespace	get-namespace	Obtiene información de un espacio de nombres.
ListNamepaces	list-namespaces	Obtiene información de una lista de espacios de nombres.
DeleteNamespace	delete-namespace	Elimina un espacio de nombres.
CreateWorkgroup	create-workgroup	Crea un grupo de trabajo. Al crear un grupo de trabajo, asegúrese de tener un espacio de nombres que pueda asociar al grupo de trabajo. Al crear el grupo de trabajo, puede especificar cualquier recurso de computación, como subredes, grupos de seguridad o RPU.
UpdateWorkgroup	update-workgroup	Actualiza un grupo de trabajo.
GetWorkgroup	get-workgroup	Obtiene información de un grupo de trabajo.

Operación de la API	Command de la CLI	Descripción
ListWorkgroups	list-workgroups	Obtiene información de una lista de grupos de trabajo.
DeleteWorkGroup	delete-workgroup	Elimina un grupo de trabajo.

Grupos de trabajo

Con Amazon Redshift sin servidor, puede crear y administrar grupos de trabajo para aislar las cargas de trabajo y controlar recursos de computación para diferentes cargas de trabajo o usuarios. Los grupos de trabajo le permiten establecer opciones de configuración, como los límites de escalado de memoria y simultaneidad, y priorizar la ejecución de consultas entre las cargas de trabajo. El grupo de trabajo relacionado con la computación agrupa recursos de computación como RPU y grupos de subredes de VPC.

Creación de un grupo de trabajo con un espacio de nombres

Complete los siguientes pasos para crear un grupo de trabajo. Para obtener más información acerca de la configuración de grupos de trabajo, consulte [Propiedades de grupo de trabajo](#).

1. Elija Serverless dashboard (Panel Sin servidor). A continuación, elija Create workgroup (Crear grupo de trabajo).
2. Ingrese el nombre del grupo de trabajo.
3. Elija un Tipo de dirección IP para el grupo de trabajo. Las opciones incluyen:
 - IPv4: con esta opción, los recursos de AWS se comunican solo mediante el protocolo de direcciones IPv4.
 - Modo de doble pila: con esta opción, los recursos de AWS se pueden comunicar mediante IPv4, IPv6 o ambos protocolos de direcciones. Además, debe asociar un bloque de CIDR IPv6 con la VPC y las subredes utilizadas para el grupo de trabajo en la Amazon VPC. Puede utilizar la consola de Amazon VPC para crear una Amazon VPC o actualizar una Amazon VPC existente para utilizar las direcciones IPv6. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad con IPv6 para la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
4. Elija una Virtual private cloud (VPC) (Nube privada virtual [VPC]) para Amazon Redshift sin servidor. Esto asigna el grupo de trabajo a una red virtual específica del entorno de AWS. Cuando utilice el modo de doble pila, la Amazon VPC que elija debe admitir las direcciones

- IPv6. Para obtener más información acerca de Amazon VPC, consulte [Información general sobre VPC y subredes](#).
5. Elija uno o varios VPC security groups (Grupos de seguridad de la VPC). Para obtener más información, consulte [Control del tráfico hacia los recursos mediante grupos de seguridad](#).
 6. En Subnet (Subred), especifique una o varias subredes para asociarlas a la base de datos. Estas subredes están contenidas en la Amazon VPC que eligió anteriormente y deben estar en tres zonas de disponibilidad distintas. Para obtener más información, consulte [Consideraciones al usar Amazon Redshift sin servidor](#).
 7. Seleccione la capacidad RPU base que se ajuste a sus necesidades.

Elección de un espacio de nombres

1. Elija Create a new namespace (Crear un nuevo espacio de nombres) e ingrese el nombre del espacio de nombres o Add to an existing namespace (Agregar a un espacio de nombres existente) y seleccione el espacio de nombres en la lista desplegable.
2. Para Database name and password (Contraseña y nombre de la base de datos), especifique el nombre de la primera base de datos. También puede especificar un administrador que no sea el administrador de la consola predeterminado, editando las Admin user credentials (Credenciales de usuario administrador).
3. Para Permissions (Permisos), se elige Associate IAM role (Asociar rol de IAM) para asociar roles de IAM específicos con el espacio de nombres y grupo de trabajo. Para obtener más información acerca de la asociación de roles de IAM con Amazon Redshift, consulte [Identity and access management in Amazon Redshift](#) (Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift).
4. Puede personalizar la configuración de cifrado creando una nueva clave o eligiendo una clave distinta de la predeterminada. Para Audit logging (Registro de auditoría), elija los registros que se exportarán. Cada tipo de registro especifica metadatos diferentes. Elija Continue (Continuar) para revisar sus elecciones.

Revisar selecciones de grupos de trabajo

1. Revise la configuración en Review and create (Revisar y crear). Muestra la configuración que eligió en los pasos anteriores.
2. Seleccione Save.

Después de crear el grupo de trabajo, se agrega a la lista de Workgroups (Grupos de trabajo).

Visualización de las propiedades de un grupo de trabajo

En Amazon Redshift sin servidor, un grupo de trabajo es una recopilación de recursos de computación disponibles para su uso. Cuando elige Amazon Redshift sin servidor, en la consola de AWS, puede elegir Workgroup configuration (Configuración del grupo de trabajo) del menú de navegación para ver una lista. Puede utilizar el cuadro Search (Búsqueda) para buscar grupos de trabajo que cumplan los criterios de búsqueda. Cada entrada de grupo de trabajo tiene algunas propiedades que se muestran:

- Workgroup (Grupo de trabajo): el nombre del grupo de trabajo. Puede seleccionarlo para ver y editar las propiedades del grupo de trabajo.
- Status (Estado): muestra si el grupo de trabajo está disponible.
- Namespace (Espacio de nombres): el espacio de nombres asociado al grupo de trabajo. Cada grupo de trabajo está asociado a un espacio de nombres.
- Fecha de creación: fecha (UTC) en que se creó el grupo de trabajo.
- Etiquetas: etiquetas asociadas al grupo de trabajo.

Además, Configuración de grupos de trabajo tiene otra lista para grupos de trabajo administrados, que son grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor administrados por AWS Glue. Para obtener más información acerca de los grupos de trabajo administrados, consulte [Grupos de trabajo administrados](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Propiedades de grupo de trabajo

Puede mostrar grupos de trabajo eligiendo Workgroup configuration (Configuración de grupos de trabajo) en el menú de la izquierda. A continuación, puede elegir un grupo de trabajo de la lista. Varios paneles muestran las propiedades del grupo de trabajo. También puede realizar acciones. General information (Información general) muestra lo siguiente:

- Workgroup (Grupo de trabajo): el nombre del grupo de trabajo.
- Namespace (Espacio de nombres): el espacio de nombres asociado al grupo de trabajo. Puede elegirlo para ver sus propiedades. Un grupo de trabajo está asociado a un único espacio de nombres.
- Date created (Fecha de creación): cuándo se creó el grupo de trabajo.

- **Status (Estado):** indica si los recursos del grupo de trabajo están disponibles. Si están disponibles, puede conectar con un cliente en la instancia de Amazon Redshift sin servidor, para consultar datos o crear recursos de base de datos o conectarse con el editor de consultas v2.
- **Endpoint (Punto de conexión):** la URL.
- **JDBC URL:** la URL para establecer conexiones de cliente de JDBC. Puede utilizar esta URL para conectarse con un controlador JDBC para Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).
- **ODBC URL (URL de ODBC):** la URL para establecer conexiones de cliente de ODBC. Contiene propiedades, como la base de datos y el ID de usuario, y sus valores.
- **Versión de grupo de trabajo y de parche:** Amazon Redshift sin servidor publica periódicamente nuevas versiones y parches. Puede usar los números de versión del grupo de trabajo y del parche para realizar un seguimiento de las actualizaciones de software de su grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre los cambios y las características de parches específicos, consulte [Versiones en clúster para Amazon Redshift](#).

La pestaña de Data access (Acceso a los datos) contiene varios paneles:

- **Red y seguridad:** puede ver las propiedades de red, como el identificador de nube privada virtual (VPC), la lista de grupos de seguridad de VPC, el enrutamiento de VPC mejorado, el tipo de dirección IP y la configuración de acceso público. Si elige Edit (Editar), puede cambiar esta configuración. Además, puede seleccionar Turn on enhanced VPC routing (Activar el enrutamiento de VPC mejorado), que enruta el tráfico de red entre la base de datos sin servidor y los repositorios de datos a través de una VPC, para mejorar la privacidad y la seguridad. También puede seleccionar Turn on Public Accessible (Activar acceso público), que hace que la base de datos sea accesible públicamente desde fuera de la VPC, lo que permite la conexión de instancias y dispositivos.

El Tipo de dirección IP puede establecerse a modo de doble pila para permitir el acceso a grupos de trabajo tanto en IPv4 como en IPv6 al mismo tiempo. Para obtener más información sobre las comunicaciones en la capa de red Protocolos de Internet (IP), consulte [Protocolo de Internet](#) en Wikipedia.

- **Redshift managed VPC endpoints (Puntos de conexión de VPC administrada por Redshift):** puede crear puntos de conexión de VPC administrados para acceder a Amazon Redshift sin servidor desde otra VPC.

La pestaña Limits (Límites) tiene ajustes para controlar la capacidad y los límites de uso de Amazon Redshift sin servidor. Contiene los siguientes paneles:

- Base capacity in Redshift processing units (RPU) (Capacidad base en unidades de procesamiento de Redshift [RPU]): puede establecer la capacidad base de los recursos informáticos utilizada para el procesamiento de la carga de trabajo. Para obtener más información, consulte [Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless](#).
- Límites de uso: puede configurar hasta cuatro límites para el número máximo de recursos de computación que la instancia de Amazon Redshift sin servidor puede utilizar en un período de tiempo y seleccionar las acciones que Amazon Redshift sin servidor debe realizar cuando alcance esos límites. Por ejemplo, puede configurar su grupo de trabajo para que tenga dos límites, uno de 500 horas de RPU y otro de 900 horas de RPU. Puede hacer que Amazon Redshift sin servidor le envíe una alerta cuando alcance el primer límite de 500 horas de RPU y, a continuación, desactivar las consultas de los usuarios cuando alcance el segundo límite de 900 horas. Estos límites ayudan a controlar los costos y que sean más predecibles.
- Query limits (Límites de consulta): puede configurar límites en las consultas, como la configuración de tiempo de espera. Estos límites le ayudan a optimizar los costos y el rendimiento.

La pestaña Pestañas incluye el panel Etiquetas, que muestra todas las etiquetas que ha creado para su grupo de trabajo. Para obtener más información acerca del etiquetado de recursos, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift sin servidor](#).

Propiedades de grupo de trabajo administrado

También puede elegir los grupos de trabajo administrados por el AWS Glue Data Catalog mediante la lista Grupos de trabajo administrados.

Los grupos de trabajo administrados tienen propiedades diferentes a las de los grupos de trabajo normales. Para obtener más información acerca de los grupos de trabajo administrados, consulte [Grupos de trabajo administrados](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

General information (Información general) muestra lo siguiente:

- Grupo de trabajo: nombre del grupo de trabajo.
- Fecha de creación: fecha (UTC) en que se creó el grupo de trabajo administrado.
- ARN de catálogo: nombre de recurso de Amazon (ARN) para el grupo de trabajo administrado en el AWS Glue Data Catalog.

- **Estado:** indica si los recursos de computación del grupo de trabajo administrado están disponibles. Si están disponibles, puede conectarse al catálogo que utiliza el grupo de trabajo administrado con un cliente de SQL compatible con Apache Iceberg para consultar datos o crear recursos de base de datos. También puede conectarse al catálogo mediante el editor de consultas V2 de Amazon Redshift.

Supervisión de consultas y bases de datos contiene el gráfico Rendimiento del grupo de trabajo administrado, que muestra el tiempo medio transcurrido de todas las consultas del grupo de trabajo a lo largo del tiempo.

La pestaña Historial de consultas es una lista de todas las consultas del grupo de trabajo administrado. Sus detalles incluyen información como el usuario que ejecutó la consulta, el motor del cliente desde el que se originó la consulta y el identificador y estado de la consulta. La pestaña Usuarios es una lista de todos los usuarios del grupo de trabajo. La pestaña Métricas de rendimiento muestra varias métricas, como el tiempo medio de consulta, el número de consultas completadas y el porcentaje de capacidad de almacenamiento utilizada.

Eliminación de un grupo de trabajo

Puede eliminar un grupo de trabajo con la consola. Antes de hacerlo, asegúrese de tener una copia de seguridad de los datos y las instantáneas instaladas. Los recursos eliminados como parte del grupo de trabajo en muchos casos no se pueden recuperar.

Realice los siguientes pasos:

1. Elija Amazon Redshift sin servidor (Amazon Redshift sin servidor), elija Workgroup configuration (Configuración de grupo de trabajo) y elija Delete Amazon Redshift sin servidor instance (Eliminar instancia de Amazon Redshift sin servidor).
2. Se abre un diálogo. Cuando elige eliminar el grupo de trabajo, se eliminan todos los límites de uso, se eliminan todos los puntos de conexión de VPC y se elimina el acceso a los puntos de conexión de VPC.

Escriba eliminar y seleccione Delete (Eliminar) para confirmar.

Una vez completados los pasos, el estado del grupo de trabajo es Deleting (Eliminación) y un banner indica que el grupo de trabajo se está eliminando. Mientras el proceso de eliminación está en curso, algunas características en el Serverless dashboard (Panel sin servidor) están desactivadas. Pero

puede configurar los clústeres aprovisionados en Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados).

Después de eliminar el grupo de trabajo, no aparece con el espacio de nombres. Puede elegir el botón Create workgroup (Crear grupo de trabajo) para crear uno nuevo.

Puede eliminar un grupo de trabajo existente y asociar un nuevo grupo de trabajo con una configuración diferente al mismo espacio de nombres. Al crear el nuevo grupo de trabajo, elija la capacidad base que funciona con el tamaño de los datos asociados al espacio de nombres.

Puede asociar un grupo de trabajo a un espacio de nombres que se creó con una clave administrada por el cliente (CMK). Para obtener más información sobre AWS KMS, consulte [conceptos de AWS KMS](#).

Espacios de nombres

En Amazon Redshift sin servidor, un espacio de nombres define un contenedor lógico para objetos de base de datos. Puede contener tablas, grupos de trabajo y otros recursos de bases de datos. Si no ha creado un grupo de trabajo ni un espacio de nombres y busca instrucciones sobre cómo comenzar a utilizar Amazon Redshift sin servidor, consulte [Configuración de Amazon Redshift sin servidor por primera vez](#).

Propiedades de espacio de nombres

En Amazon Redshift sin servidor, un espacio de nombres define un contenedor para objetos de base de datos. Puede elegir Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres) de la lista de navegación, elija un espacio de nombres de la lista y edite su configuración.

La información general para el espacio de nombres incluye lo siguiente:

- Namespace (Espacio de nombres): el nombre.
- Namespace ID (ID de espacio de nombres): el identificador único.
- ARN: un identificador único que se utiliza para especificar el recurso en AWS. Contiene propiedades como la región y el servicio.
- Status (Estado): el estado, como Available (Disponible).
- Fecha de creación: fecha (UTC) en que se creó el espacio de nombres.
- Storage used (Almacenamiento utilizado): el espacio de almacenamiento utilizado por el espacio de nombres y todos sus objetos.

- Admin user name (Nombre de usuario administrador): la cuenta de administrador. Normalmente esta es la cuenta que se utiliza para crear el espacio de nombres.
- Database name (Nombre de base de datos): el nombre de la base de datos que contiene el espacio de nombres.
- Total table count (Recuento total de tablas): la cantidad de tablas que hay en todos los esquemas.

La configuración y las propiedades adicionales del espacio de nombres se encuentran en varias pestañas. Estos incluyen los siguientes:

- Workgroup (Grupo de trabajo): muestra el grupo de trabajo asociado al espacio de nombres.
- Data back up (Copia de seguridad de datos): en este panel, puede configurar y crear instantáneas y configurar puntos de recuperación.
- Security and encryption (Seguridad y cifrado): puede administrar los permisos de rol de IAM y ver o editar la configuración de seguridad y cifrado. Incluyen el estado de la clave de cifrado y la configuración para activar el registro de auditoría. Para obtener más información acerca del registro de auditoría de Amazon Redshift sin servidor, consulte [Audit logging for Amazon Redshift sin servidor](#) (Registro de auditoría para Amazon Redshift sin servidor).
- Datashares (Recursos compartidos de datos): muestra recursos compartidos de datos. Con el uso compartido de datos, puede proporcionar acceso a los datos sin necesidad de copiarlos o moverlos. Para obtener más información sobre el uso compartido de datos, consulte [Uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor](#).

Búsqueda de un espacio de nombres

En el menú de Amazon Redshift, puede elegir de la lista de Espacios de nombres para ver o editar las propiedades de un espacio de nombres. La información de la consola incluye el nombre del espacio de nombres, el nombre del administrador y otras propiedades.

La configuración y las propiedades de un espacio de nombres se encuentran en varias pestañas. Estos incluyen los siguientes:

- Workgroup (Grupo de trabajo): muestra los grupos de trabajo asociados al espacio de nombres.
- Data back up (Copia de seguridad de datos): puede configurar y crear instantáneas y configurar puntos de recuperación.

- **Security and encryption (Seguridad y cifrado):** puede administrar los permisos de rol de IAM y ver o editar la configuración de seguridad y cifrado. Estos incluyen el estado de la clave de cifrado y la configuración de registro de auditoría.
- **Datashares (Recursos compartidos de datos):** muestra recursos compartidos de datos.

Edición de la seguridad y el cifrado

Amazon Redshift sin servidor está protegido mediante cifrado KMS. Puede actualizar la configuración de cifrado a través de la consola:

1. Elija **Namespace configuration (Configuración del espacio de nombres)** en el menú principal de la consola, elija el espacio de nombres que desea editar y elija **Edit (Editar)** en la pestaña **Security and encryption (Seguridad y cifrado)**. Aparecerá un cuadro de diálogo.
2. Puede seleccionar **Personalizar la configuración de cifrado y, a continuación, Elegir una clave administrada por el cliente de AWS)** para cambiar la clave utilizada para cifrar los recursos.
3. Para **Audit logging (Registro de auditoría)**, elija los registros que se exportarán. Cada tipo de registro especifica metadatos diferentes.
4. Para completar la actualización de la configuración, elija **Save changes (Guardar cambios)**.

Cambio de la clave de AWS KMS de un espacio de nombres

En Amazon Redshift, el cifrado protege los datos en reposo. Amazon Redshift sin servidor utiliza cifrado de claves de AWS KMS automáticamente para cifrar los recursos y las instantáneas de Amazon Redshift sin servidor. Como práctica recomendada, la mayoría de las organizaciones revisan el tipo de datos que almacenan y tienen planes de rotar las claves de cifrado según lo programado. La frecuencia de la rotación de las claves puede variar, en función de las políticas de seguridad de datos. Amazon Redshift sin servidor admite cambiar la clave de AWS KMS del espacio de nombres para que pueda cumplir con las políticas de seguridad de la organización.

Cuando cambie la clave de AWS KMS, los datos permanecen sin cambios.

Cambio de una clave de AWS KMS mediante la consola

En Amazon Redshift, el cifrado protege los datos en reposo. Amazon Redshift sin servidor utiliza cifrado de claves de AWS KMS automáticamente para cifrar Amazon Redshift sin servidor y las instantáneas. Como práctica recomendada, la mayoría de las organizaciones revisan el tipo de datos que almacenan y tienen planes de rotar las claves de cifrado según lo programado. La frecuencia

de la rotación de las claves puede variar, en función de las políticas de seguridad de datos. Amazon Redshift sin servidor admite cambiar la clave de AWS KMS del espacio de nombres para que pueda cumplir con las políticas de seguridad de la organización.

Cuando cambie la clave de AWS KMS, los datos permanecen sin cambios.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres). Elija el espacio de nombres de la lista.
3. Desde la pestaña Security and encryption (Seguridad y cifrado), elija Edit (Editar).
4. Elija Customize encryption settings (Personalizar configuración de cifrado) y, a continuación, elija una clave para el espacio de nombres. Como opción, puede crear una nueva clave.

Cambio de claves de cifrado de AWS KMS mediante la AWS CLI

Use `update-namespace` para cambiar la clave de AWS KMS para el espacio de nombres. A continuación, se muestra la sintaxis del comando:

```
aws redshift-serverless update-namespace
--namespace-name
[--kms-key-id <id-of-kms-key>]
// other parameters omitted here
```

Debe crear un espacio de nombres o el comando de la CLI produce un error.

El tiempo que tarda en cambiar la clave depende de la cantidad de datos de Amazon Redshift sin servidor. Esto suele tardar quince minutos por 8 TB de datos almacenados.

Limitaciones

No puede cambiar de una clave KMS administrada por el cliente a una clave de AWS KMS. En este caso, tiene que crear un nuevo espacio de nombres.

No puede realizar otras acciones mientras se cambia la clave.

Eliminación de un espacio de nombres

Si desea eliminar un espacio de nombres con un grupo de trabajo asociado, primero debe eliminar el grupo de trabajo.

En la consola de Amazon Redshift sin servidor, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Elija Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres) en el menú de la izquierda y, a continuación, elija el espacio de nombres que desee eliminar de la lista.
2. Elija Actions (Acciones) y, a continuación, elija Delete namespace (Eliminar espacio de nombres).
3. Se abre un cuadro de diálogo. Puede conservar los datos creando una instantánea manual antes de completar la operación de eliminación.

Escriba eliminar y seleccione Delete (Eliminar) para confirmar.

Monitoreo de consultas y cargas de trabajo con Amazon Redshift sin servidor

Puede monitorear las consultas y la carga de trabajo de Amazon Redshift sin servidor con las vistas del sistema que se proporcionan.

Las vistas de supervisión son vistas del sistema en Amazon Redshift sin servidor que se utilizan para supervisar el uso de consulta y carga de trabajo. Estas vistas se encuentran en el esquema `pg_catalog`. Las vistas del sistema disponibles se han diseñado con el objetivo de proporcionar la información necesaria que permita monitorear Amazon Redshift sin servidor, lo que resulta mucho más sencillo de lo que se requiere en el caso de los clústeres aprovisionados. Las vistas del sistema `SYS` se han diseñado para que funcionen con Amazon Redshift sin servidor. Para mostrar la información que proporcionan estas vistas, ejecute las instrucciones `SELECT` de SQL.

Las vistas del sistema se definen para que sean compatibles con los siguientes objetivos de supervisión.

Supervisión de cargas de trabajo

Puede supervisar las actividades de consulta a lo largo del tiempo para lo siguiente:

- comprender los patrones de carga de trabajo, de modo que conozca lo que es normal (base de referencia) y lo que está dentro de los acuerdos de nivel de servicio de la empresa (SLA)
- identificar rápidamente cualquier desviación de la normalidad, que puede suponer un problema transitorio o que requiere medidas adicionales

Supervisión de la carga y descarga de datos

El movimiento de datos dentro y fuera de Amazon Redshift sin servidor constituye una función esencial. Se utilizan las funciones COPY y UNLOAD para cargar o descargar datos, y se debe supervisar de cerca el progreso en términos de bytes o filas transferidas y archivos completados con el fin de hacer un seguimiento del cumplimiento de los SLA de la empresa. Para ello, se suelen realizar consultas a las tablas del sistema con frecuencia (es decir, a cada minuto) para hacer un seguimiento del progreso y emitir alertas a efectos de investigación o acción correctiva si se detectan desviaciones significativas.

Diagnóstico de errores y problemas

En algunos casos, es necesario tomar medidas en caso de errores de consulta o de ejecución. Los desarrolladores cuentan con las tablas del sistema para diagnosticar automáticamente los problemas y determinar las soluciones adecuadas en cada caso.

Ajuste del rendimiento

Es posible que tenga que ajustar las consultas que no cumplen con los requisitos del SLA, ya sea desde el principio o que se han degradado con el tiempo. Para ajustarlas, debe disponer de los detalles del tiempo de ejecución, incluidos el plan de ejecución, las estadísticas, la duración y el consumo de recursos. Necesita datos de referencia de las consultas problemáticas para determinar la causa de tal desviación y orientarle sobre el modo de mejorar el rendimiento.

Supervisión de eventos de objetos del usuario

Es necesario monitorear las acciones y actividades en los objetos del usuario como la actualización de las vistas materializadas, el vacío y el análisis. En este caso, se incluyen los eventos administrados por el sistema, como la actualización automática de las vistas materializadas. Se desea monitorear el momento en que termina un evento si es iniciado por el usuario o la última ejecución correcta si es iniciado por el sistema.

Seguimiento del uso para la facturación

Puedes supervisar tus tendencias de uso a lo largo del tiempo para lo siguiente:

- informar sobre la planificación de presupuestos y las estimaciones de expansión de la empresa
- identificar posibles oportunidades de ahorro, como la eliminación de datos inactivos

Use las vistas del sistema SYS para monitorear Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre las vistas de supervisión de SYS, consulte [Vistas de supervisión de SYS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Cómo agregar una política de supervisión de consultas

Un superusuario puede proporcionar acceso a los usuarios que no son superusuarios para que puedan realizar la supervisión de consultas para todos los usuarios. En primer lugar, debe agregar una política para un usuario o un rol con objeto de proporcionar acceso a la supervisión de consultas. A continuación, conceda permiso de supervisión de consultas al usuario o rol.

Para agregar la política de supervisión de consultas

1. Elija <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En Administración de acceso, seleccione Políticas.
3. Elija Crear política.
4. Elija la pestaña JSON (JSON) y pegue la siguiente definición de política:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListDatabases"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

5. Elija Revisar política.
6. En Name (Nombre), especifique un nombre para la política, como query-monitoring.
7. Seleccione Crear política.

Después de crear la política, tendrá la posibilidad de acceder a los permisos adecuados.

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:

- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o añada un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Concesión de permisos de supervisión de consultas a un usuario

Los usuarios con el permiso `sys:monitor` pueden ver todas las consultas. Además, los usuarios con el permiso `sys:operator` pueden cancelar consultas, analizar el historial de consultas y realizar operaciones de limpieza.

Para conceder permiso de supervisión de consultas a un usuario

1. Ingrese el siguiente comando para proporcionar acceso de supervisión del sistema, donde `user-name` es el nombre del usuario para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:monitor to "IAM:user-name";
```

2. (Opcional) Ingrese el siguiente comando para proporcionar acceso de operación del sistema, donde `user-name` es el nombre del usuario para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:operator to "IAM:user-name";
```

Concesión de permisos de supervisión de consultas a un rol

Los usuarios con un rol que tengan el permiso `sys:monitor` pueden ver todas las consultas. Además, los usuarios con un rol que tengan el permiso `sys:operator` pueden cancelar consultas, analizar el historial de consultas y realizar operaciones de limpieza.

Para conceder permiso de supervisión de consultas a un rol

1. Ingrese el siguiente comando para proporcionar acceso de supervisión del sistema, donde `role-name` es el nombre del rol para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:monitor to "IAMR:role-name";
```

2. (Opcional) Ingrese el siguiente comando para proporcionar acceso de operación del sistema, donde `role-name` es el nombre del rol para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:operator to "IAMR:role-name";
```

Establecimiento de los límites de uso, incluido el establecimiento de límites de RPU

En la pestaña Limits (Límites) para un grupo de trabajo, puede agregar uno o varios límites de uso para controlar el máximo de RPU que utiliza en un periodo de tiempo determinado o para establecer un límite de uso compartido de datos.

1. Elija Manage usage limits (Administración de los límites de uso). La sección de límites aparece en la parte inferior del panel Uso de computación por período.
2. Configure un límite de uso en número de horas de RPU.
3. Elija una Frecuencia, que puede ser Diaria, Semanal o Mensual. Esto establece el periodo de tiempo del límite de uso. Elegir Daily (Diaria) en este caso, le proporciona un control más detallado.
4. Configure un límite de uso, en número de horas.
5. Configure la acción. Son lo que se muestra a continuación:
 - Registro para la tabla del sistema: agrega un registro a la vista del sistema [SYS_QUERY_HISTORY](#). Puede consultar la columna `usage_limit` de esta vista para determinar si una consulta ha superado el límite.

- **Alert (Alerta):** utiliza Amazon SNS para configurar suscripciones de notificaciones y enviar notificaciones si se incumple un límite. Puede elegir un tema de Amazon SNS existente o crear uno nuevo.
- **Turn off user queries (Desactivar las consultas de los usuarios):** desactiva las consultas para detener el uso de Amazon Redshift sin servidor. También envía una notificación.

Las dos primeras acciones son informativas, pero la última desactiva el procesamiento de consultas.

6. De forma opcional, puede establecer un Cross-Region data sharing usage limit (Límite de uso compartido de datos entre regiones), que limita la cantidad de datos transferidos de la región productora a la región de consumo que pueden consultar los consumidores. Para hacer esto, elija Add limit (Agregar límite) y siga los pasos.
7. Para guardar el límite, elija Guardar los cambios en la parte inferior de la página.
8. Configure hasta tres límites más según sea necesario.

Para obtener más información conceptual sobre las RPU y la facturación, consulte [Facturación de Amazon Redshift sin servidor](#).

Establecimiento de los límites de consultas

En la pestaña Limits (Límites) de un grupo de trabajo, puede agregar un límite para supervisar el rendimiento y los límites. Para obtener más información sobre los límites de supervisión de consultas, consulte [Reglas de supervisión de consultas de WLM](#).

1. Elija Manage query limits (Administrar límites de consultas). Elija Add new limit (Agregar nuevo límite) en el cuadro de diálogo Manage query limits (Administrar límites de consulta).
2. Elija el tipo de límite que desea establecer e ingrese un valor para su límite correspondiente.
3. Elija Save changes (Guardar cambios) para guardar el límite.

Cuando cambie el límite de consultas y los parámetros de configuración, la base de datos se reiniciará.

Comprobación de los datos de resumen de Amazon Redshift sin servidor mediante el panel

El panel de Amazon Redshift sin servidor contiene una colección de paneles que muestran de un vistazo métricas e información sobre su grupo de trabajo y espacio de nombres. Estos paneles incluyen lo siguiente:

- **Resources summary (Resumen de recursos):** muestra información de alto nivel sobre Amazon Redshift sin servidor, como el almacenamiento utilizado y otras métricas.
- **Query summary (Resumen de consultas):** muestra información sobre las consultas, incluidas las completadas y las que se están ejecutando. Elija **View details (Ver detalles)** para ir a una pantalla con filtros adicionales.
- **RPU capacity used (Capacidad de RPU utilizada):** muestra la capacidad global utilizada durante un periodo de tiempo determinado, como las diez horas anteriores, por ejemplo.
- **Recursos compartidos de datos:** muestra el recuento de recursos compartidos de datos que se utilizan para compartir datos entre, por ejemplo, las cuentas de AWS. Las métricas muestran qué recursos compartidos de datos requieren autorización y otra información.
- **Uso total de computación:** muestra el total de horas de RPU consumidas por el grupo de trabajo seleccionado en un intervalo de tiempo determinado, hasta los últimos 7 días.

Desde el panel puede profundizar rápidamente en estas métricas disponibles para comprobar un detalle relativo a Amazon Redshift sin servidor o revisar las consultas o hacer un seguimiento de los elementos de trabajo.

Registro de auditoría para Amazon Redshift sin servidor

Puede configurar Amazon Redshift sin servidor para exportar datos de registro de conexión, usuario y actividad de usuario a un grupo de registros en Amazon CloudWatch Logs. Con Amazon CloudWatch Logs, puede realizar análisis en tiempo real de los datos de registro y utilizar CloudWatch para crear alarmas y ver métricas. Puede utilizar CloudWatch Logs para almacenar los registros en un almacenamiento de larga duración.

Puede crear alarmas de CloudWatch para realizar un seguimiento de sus métricas mediante la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre la creación de alarmas, consulte [Administración de alarmas](#).

Para exportar los datos de registro generados a Registros de Amazon CloudWatch, los registros respectivos se deben seleccionar para su exportación en los ajustes de configuración de Amazon Redshift sin servidor, en la consola. Para ello, seleccione las opciones de Configuración de espacio de nombres, en Seguridad y cifrado.

Eventos de registro en CloudWatch

Una vez seleccionados los registros de Redshift que se exportarán, puede supervisar los eventos en Amazon CloudWatch Logs. A continuación, se crea automáticamente un nuevo grupo de registro para Amazon Redshift sin servidor, en el que `log_type` representa el tipo de registro.

```
/aws/redshift/<namespace>/<log_type>
```

Cuando cree su primer grupo de trabajo y espacio de nombres, el nombre predeterminado será el del espacio de nombres. El nombre del grupo de registro varía en función de cómo llame al espacio de nombres.

Por ejemplo, si exporta el registro de conexiones, los datos de registro se almacenan en el siguiente grupo de registro.

```
/aws/redshift/default/connectionlog
```

Los eventos de registro se exportan a un grupo de registro mediante el flujo de registro sin servidor. El comportamiento depende de cuál de las siguientes condiciones es true (verdadera):

- Existe un grupo de registros con el nombre especificado. Redshift exporta datos de registro mediante el grupo de registro existente. Puede utilizar la configuración automática, como la que proporciona AWS CloudFormation, para crear grupos de registros con periodos de retención de registros predefinidos, filtros de métricas y acceso de clientes.
- No existe un grupo de registros con el nombre especificado. Cuando se detecta una entrada de registro coincidente en el registro de la instancia, Amazon Redshift sin servidor crea automáticamente un nuevo grupo de registros en Amazon CloudWatch Logs. El grupo de registros utiliza el periodo de retención de registros predeterminado de Never Expire (Nunca caduca). Utilice la consola de Amazon CloudWatch Logs, la AWS CLI o la API de Amazon CloudWatch Logs para modificar el periodo de retención de registros. Para obtener más información acerca de cómo cambiar los periodos de retención de registro en CloudWatch Logs, consulte [Cambiar la retención de datos de registro en Trabajar con grupos y flujos de registros](#).

Para buscar información en los eventos de registro, use la consola de registros de Amazon CloudWatch, la AWS CLI o la API de registros de Amazon CloudWatch. Para obtener más información sobre la búsqueda y el filtrado de datos de registro, consulte [Búsqueda y filtrado de datos de registros](#).

Métricas de CloudWatch

Las métricas de Amazon Redshift sin servidor se dividen en métricas informáticas y métricas de datos y almacenamiento, incluidos en los conjuntos de dimensiones de grupo de trabajo y espacio de nombres, respectivamente. Para obtener más información sobre los grupos de trabajo y los espacios de nombres, consulte [Grupos de trabajo y espacios de nombres](#).

Las métricas informáticas de CloudWatch son las siguientes:

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
QueriesCompletedPerSecond	Número de consultas	Número de consultas completadas por segundo.	{Database, LatencyRange, Workgroup}, {LatencyRange, Workgroup}
QueryDuration	Microsegundos	Tiempo medio que tarda en completarse una consulta.	{Database, LatencyRange, Workgroup}, {LatencyRange, Workgroup}
QueriesRunning	Número de consultas	Número de consultas en ejecución en un momento determinado.	{Database, QueryType, Workgroup}, {QueryType, Workgroup}
QueriesQueued	Número de consultas	Número de consultas en cola en	{Database, QueryType, Workgroup}

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
		un momento determinado.	{QueryType, Workgroup}
DatabaseConnections	Número de conexiones	Número de conexiones a una base de datos en un momento determinado.	{Database, Workgroup}, {Workgroup}
QueryRuntimeBreakdown	Milisegundos	El tiempo total que las consultas que se ejecutaron, por etapa de consulta.	{Database, Stage, Workgroup}, {Stage, Workgroup}
ComputeCapacity	RPU	Número medio de unidades de computación asignadas durante los últimos 30 minutos, redondeadas al entero más cercano.	{Workgroup}
ComputeSeconds	Segundos de RPU	Segundos acumulados de unidades de computación utilizados en los últimos 30 minutos.	{Workgroup}

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
QueriesSucceeded	Número de consultas	Número de consultas que se han realizado correctamente en los últimos 5 minutos.	{Database, QueryType, Workgroup}, {QueryType, Workgroup}
QueriesFailed	Número de consultas	Número de consultas que han producido un error en los últimos 5 minutos.	{Database, QueryType, Workgroup}, {QueryType, Workgroup}

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
UsageLimitAvailable	Horas de RPU o TB	Según el UsageType , UsageLimitAvailable devuelve lo siguiente: • Si UsageType es SERVERLESS_COMPUTE , UsageLimitAvailable devuelve el número restante de horas de RPU que el grupo de trabajo puede consultar en el límite dado. • Si UsageType es CROSS_REGION_DATASHARING, UsageLimitAvailable devuelve el número restante de TB que el cliente puede	{UsageLimitId, UsageType, Workgroup}

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
		analizar en el límite dado.	

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
UsageLimitConsumed	Horas de RPU o TB	Según UsageType , UsageLimitConsumed devuelve lo siguiente: • Si UsageType es SERVERLESS_COMPUTE , UsageLimitConsumed devuelve el número de horas de RPU que el grupo de trabajo ya ha consultado o en el límite dado. • Si UsageType es CROSS_REGION_DATASHARING, UsageLimitConsumed devuelve el número de TB que el cliente ya ha utilizado para	{UsageLimitId, UsageType, Workgroup}

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
		analizar en el límite dado.	

Las métricas de datos y almacenamiento de CloudWatch son las siguientes:

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
TotalTableCount	Número de tablas	El número de tablas de usuario existentes en un momento. Este total no incluye tablas de Amazon Redshift.	{Database, Namespace}
DataStorage	Megabytes	El número de megabytes utilizados, en disco o espacio de almacenamiento, para los datos de Redshift.	{Namespace}

La métrica SnapshotStorage es independiente del espacio de nombres y del grupo de trabajo. La métrica SnapshotStorage de CloudWatch es como sigue:

Nombre de métrica	Unidades	Descripción	Conjuntos de dimensiones
SnapshotStorage	Megabytes	El número de megabytes utilizados, en disco o espacio de almacenamiento, para instantáneas.	{}

Los conjuntos de dimensiones son las dimensiones de agrupación aplicadas a las métricas. Puede utilizar estos grupos de dimensiones para especificar cómo se recuperan las estadísticas.

En la tabla siguiente se detallan las dimensiones y los valores de dimensión de métricas específicas:

Dimensión	Descripción y valores
DatabaseName	El nombre de la base de datos. Un valor personalizado.
Latency	Los valores posibles son los siguientes: - corta: menos de 10 segundos - mediana: entre 10 segundos y 10 minutos - larga: más de 10 minutos
QueryType	Los valores posibles son INSERT, DELETE, UPDATE, UNLOAD, LOAD, SELECT, CTAS e OTHER.
stage	Fases de ejecución de una consulta. Los valores posibles son los siguientes: QueryPlanning: tiempo invertido en procesar y optimizar instrucciones SQL.

Dimensión	Descripción y valores
	• QueryWaiting: tiempo invertido en esperar en la cola de WLM. • QueryExecutingRead: tiempo invertido en ejecutar consultas de lectura. • QueryExecutingInsert: tiempo invertido en ejecutar consultas de inserción. • QueryExecutingDelete: tiempo invertido en ejecutar consultas de eliminación. • QueryExecutingUpdate: tiempo invertido en ejecutar consultas de actualización. • QueryExecutingCtas: tiempo invertido en ejecutar consultas CREATE TABLE AS. • QueryExecutingUnload: tiempo invertido en ejecutar consultas de descarga. • QueryExecutingCopy: tiempo invertido en ejecutar consultas de copia. • QueryCommit: tiempo invertido en confirmar operaciones.
Namespace	El nombre del espacio de nombres. Un valor personalizado.
Workgroup	El nombre del grupo de trabajo. Un valor personalizado.
UsageLimitId	El identificador del límite de uso.
UsageType	La característica de Amazon Redshift sin servidor está limitada. Los valores posibles son los siguientes: • SERVERLESS_COMPUTE • CROSS_REGION_DATASHARING

Instantáneas y puntos de recuperación

Una copia de seguridad en Amazon Redshift sin servidor es una representación puntual de los objetos y datos del espacio de nombres. Hay dos tipos de copias de seguridad: las instantáneas que se crean manualmente y los puntos de recuperación que Amazon Redshift sin servidor crea automáticamente para usted.

Amazon Redshift sin servidor crea automáticamente puntos de recuperación cada 30 minutos o después de cada 5 GB de cambios de datos por nodo, lo que ocurra primero. Para conjuntos de datos más grandes (más de 5 GB × número de nodos), el intervalo mínimo entre puntos de recuperación es de 15 minutos. Todos los puntos de recuperación se conservan durante 24 horas.

Note

No puede crear una programación de instantáneas propia para controlar cuándo se crean los puntos de recuperación.

Amazon Redshift sin servidor crea instantáneas en Almacenamiento administrado de Redshift (RMS). Para obtener más información, consulte [Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless](#).

Note

Las tablas sin copia de seguridad no son compatibles con RA3 y sin servidor. Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se tratará como una tabla permanente de la que siempre se hará una copia de seguridad al tomar una instantánea, y que se restaurará al restaurar desde una instantánea.

Si desea recuperar los datos de una instantánea o de un punto de recuperación, puede restaurar una instantánea en un espacio de nombres sin servidor o en un clúster aprovisionado. Existen tres situaciones en las que puede restaurar instantáneas:

- Restaure una instantánea sin servidor en un espacio de nombres sin servidor.
- Restaure una instantánea de sin servidor en un clúster aprovisionado.
- Restaure una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres sin servidor.

Al restaurar una instantánea sin servidor en un clúster aprovisionado, debe elegir el tipo de nodo que se va a utilizar, como RA3, y el número de nodos, lo que permite controlar la configuración en el nivel de clúster o nodo.

Para restaurar una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres sin servidor, comience desde la consola aprovisionada de Redshift, elija la instantánea que desea restaurar y, a continuación, elija Restore from snapshot (Restaurar desde instantánea), Restore to serverless namespace (Restaurar en espacio de nombres sin servidor). Amazon Redshift convierte las tablas con claves intercaladas en claves de clasificación compuestas al restaurar una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres sin servidor. Para obtener más información sobre claves de clasificación, consulte [Uso de claves de clasificación](#).

Si desea agregar un contexto adicional, puede etiquetar las instantáneas y los puntos de recuperación con pares de clave-valor que proporcionen metadatos e información a las instantáneas y los puntos de recuperación. Para obtener más información sobre los recursos de etiquetado, consulte [Información general de los recursos de etiquetado](#).

Por último, también puede compartir instantáneas con otras cuentas de AWS, lo que les permite acceder a los datos de la instantánea y ejecutar consultas.

Integración de AWS Backup

También puede crear y restaurar instantáneas con AWS Backup, un servicio totalmente administrado que le ayuda a centralizar y automatizar la protección de datos en todos los servicios de AWS, en la nube y en las instalaciones. Para obtener más información, consulte [Integración de AWS Backup con Amazon Redshift](#). Para obtener más información sobre AWS Backup, consulte [¿Qué es AWS Backup?](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Creación de una instantánea

Para crear una instantánea, realice los pasos del siguiente procedimiento.

Note

Nota:

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se hará una copia de seguridad al crear una instantánea.

Para crear una instantánea

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Seleccione Create snapshot (Crear instantánea).
3. Elija un espacio de nombres del que crear una instantánea.
4. Ingrese un identificador de instantáneas.
5. (Opcional) Elija un periodo de retención. Si elige Custom value (Valor personalizado), elija el número de días. La cantidad que elija debe estar entre 1 y 3653 días, ambos incluidos. El valor predeterminado es retenerlo indefinidamente.
6. Seleccione Crear.

Para crear una instantánea a partir de la configuración del espacio de nombres

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres).
2. Elija el espacio de nombres del que crear una instantánea. Solo puede crear instantáneas de espacios de nombres asociados a un grupo de trabajo y cuyos estados están disponibles.
3. Elija la pestaña Data backup (Copia de seguridad de datos).
4. Seleccione Create snapshot (Crear instantánea).
5. Ingrese un identificador de instantáneas.
6. (Opcional) Elija un periodo de retención. Si elige Custom value (Valor personalizado), elija el número de días. La cantidad que elija debe estar entre 1 y 3653 días, ambos incluidos.
7. Seleccione Crear.

Creación de una instantánea final

Para crear una instantánea final de todos los datos de un espacio de nombres antes de eliminarlo, realice los pasos del siguiente procedimiento.

Creación de una instantánea final

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres).
2. Elija el espacio de nombres que desea eliminar.
3. Elija Acciones, Eliminar.

4. Elija Create final snapshot (Crear instantánea final).
5. Ingrese un nombre para la instantánea.
6. Ingrese eliminar.
7. Elija Eliminar.

Uso compartido de una instantánea o eliminación de los permisos de la instantánea

Para compartir una instantánea con otra AWS o eliminar el acceso de una cuenta a una instantánea, realice el procedimiento siguiente.

Uso compartido o eliminación del acceso a una instantánea

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija una instantánea que desea compartir.
3. Elija Actions (Acciones), Manage access (Administrar acceso).
4. Para compartir una instantánea con otra cuenta, introduzca un ID de Cuenta de AWS. Para eliminar el acceso de una cuenta, seleccione Eliminar.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Programación de una instantánea

Para controlar con precisión cuándo realizar una instantánea, puede crear una programación de instantáneas para espacios de nombres específicos. Al programar la creación de instantáneas, puede crear un evento único o utilizar expresiones cron de Unix para crear una programación recurrente. Las expresiones cron admiten tres campos y están separadas por espacios en blanco.

```
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)
```

Campos	Valores	Caracteres comodín
Minutos	0–59	, - * /
Horas	0–23	, - * /

Campos	Valores	Caracteres comodín
Día del mes	1–31	, - * ? / L W
Mes	1–12 o ENE-DIC	, - * /
Día de la semana	1–7 o DOM-SÁB	, - * ? L #
Año	1970-2199	, - * /

Caracteres comodín

- El carácter comodín , (coma) incluye valores adicionales. En el campo Day-of-week, MON, WED, FRI incluiría lunes, miércoles y viernes. El total de valores está limitado a 24 por campo.
- El carácter comodín - (guion) especifica los intervalos. En el campo Hour, 1–15 incluiría desde la 1 hasta las 15 horas del día especificado.
- El * (asterisco) incluye todos los valores del campo. En el campo Hours, * incluiría cada hora.
- El comodín / (barra inclinada) especifica incrementos. En el campo Hours, puede escribir **1/10** para especificar cada 10 horas, empezando por la primera hora del día (por ejemplo, 01:00, 11:00 y 21:00).
- El comodín ? (signo de interrogación) especifica uno u otro. En el campo Day-of-month puede escribir 7 y si no le importa qué día de la semana era el séptimo, podría escribir ? en el campo Day-of-week.
- El comodín L en los campos Day-of-month o Day-of-week especifica el último día del mes o de la semana.
- El comodín W en el campo Day-of-month especifica un día de la semana. En el campo Day-of-month, 3W especifica el día más cercano al tercer día de semana del mes.
- El comodín # en el campo Día de la semana especifica una instancia concreta del día de la semana de un mes. Por ejemplo, 3#2 sería el segundo martes del mes: el número 3 hace referencia al martes, ya que es el tercer día de la semana en el calendario anglosajón, mientras que 2 hace referencia al segundo día de ese tipo dentro de un mes.

Note

Si utiliza un carácter '#', solo puede definir una expresión en el campo Día de la semana. Por ejemplo, "3#1,6#3" no es válido porque se interpreta como dos expresiones.

Límites

- No se pueden especificar los campos Day-of-month y Day-of-week en la misma expresión Cron. Si especifica un valor en uno de los campos, debe utilizar un ? (signo de interrogación) en el otro.
- Las programaciones de instantáneas no admiten las siguientes frecuencias:
 - Instantáneas programadas con una frecuencia superior a una por hora.
 - Instantáneas programadas con una frecuencia inferior a una por día (24 horas).

Si tiene programaciones solapadas que programan instantáneas en un periodo de una hora, se produce un error de validación.

La siguiente tabla contiene algunos ejemplos de cadenas cron.

Minutos	Horas	Día de la semana	Significado			
0	14-20/1	TUE	Cada hora entre las dos y las ocho de la tarde del martes.			
0	21	MON-FRI	Todas las noches a las 21 h de lunes a viernes.			
30	0/6	SAT-SUN	Cada seis horas el sábado y el domingo empezando 30 minutos después de la medianoche (00:30)			

Minutos	Horas	Día de la semana	Significado			
			de ese día. Esto produce una instantánea a las [00:30, 06:30, 12:30 y 18:30] todos los días.			
30	12/4	*	Cada cuatro horas a partir de las 12:30 todos los días. Esto se resuelve en [12:30, 16:30, 20:30].			

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una programación que se ejecute en incrementos de dos horas a partir de las 15:15 horas cada día.

```
cron(15 15/2 *)
```

Puede utilizar la consola de Amazon Redshift sin servidor, la API o AWS CLI para crear una programación de instantáneas.

Programación de una instantánea

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija Programaciones de instantáneas.
3. Elija Crear programación.
4. Introduzca un nombre para la programación de instantáneas.
5. Seleccione el espacio de nombres para el que desea crear instantáneas.
6. Introduzca una expresión cron para la programación o utilice el creador de programaciones para crear una.
7. (Opcional) Elija un periodo de retención. Si elige Valor personalizado, especifique el número de días.
8. Elija Crear programación.

Actualización de un período de retención de instantáneas

Para actualizar un período de retención de instantáneas, realice el siguiente procedimiento.

Actualización de un periodo de retención de instantáneas

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija una instantánea que desea actualizar.
3. Elija Actions (Acciones), Set manual snapshot settings (Configuración de instantáneas manual).
4. Elija un periodo de retención. Si elige Custom value (Valor personalizado), elija el número de días.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Eliminación de una instantánea

Para eliminar una instantánea, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Eliminar una instantánea

Note

No puede eliminar una instantánea que se haya compartido con otra cuenta. Primero debe eliminar el acceso de esa cuenta a la instantánea antes de eliminarla.

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija una instantánea que desea eliminar.
3. Elija Actions (Acciones), Delete (Eliminar).
4. Elija Eliminar.

Restauración de instantáneas

La restauración de una instantánea en un espacio de nombres sin servidor sustituye la base de datos actual por la base de datos de la instantánea.

La restauración de una instantánea en un espacio de nombres sin servidor se completa en dos fases. La primera fase se completa en unos minutos, restaura los datos en el espacio de nombres

y los pone a disposición para consultas. La segunda fase de la restauración es donde se ajusta la base de datos, lo que puede provocar problemas de rendimiento menores. Esta segunda fase puede durar desde unas horas hasta varios días y, en determinados casos, un par de semanas. La cantidad de tiempo depende del tamaño de los datos, pero el rendimiento mejora de forma progresiva según se ajusta la base de datos. Al final de esta fase, el espacio de nombres sin servidor se encuentra totalmente ajustado y puede enviar consultas sin problemas de rendimiento.

 Note

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se restaurará cuando restaure desde una instantánea.

Para restaurar una instantánea en un espacio de nombres sin servidor

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija la instantánea que desea restaurar. Solo puede restaurar una instantánea a la vez.
3. Elija Actions (Acciones), Restore to serverless namespace (Restaurar en un espacio de nombres sin servidor).
4. Elija un espacio de nombres disponible en el que restaurar. Solo puede restaurar los espacios de nombres cuyos estados están disponibles.
5. Elija Restore (Restaurar).

Para restaurar una instantánea en un clúster aprovisionado

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija la instantánea que desea restaurar.
3. Elija Action (Acción), Restore to provisioned cluster (Restaurar en clúster aprovisionado).
4. Ingrese un identificador del clúster.
5. Elija un Node type (Tipo de nodo). El número de nodos depende del tipo de nodo.
6. Siga las instrucciones en la página de la consola para ingresar las propiedades de la Cluster configuration (Configuración del clúster). Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster](#).

Para obtener más información sobre las instantáneas de los clústeres aprovisionados, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

Conversión de un punto de recuperación

Los puntos de recuperación se crean en Amazon Redshift sin servidor aproximadamente cada 30 minutos y se guardan durante 24 horas. Para convertir un punto de recuperación en una instantánea, realice los pasos que se indican en el siguiente procedimiento.

Para convertir un punto de recuperación en una instantánea

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. En Recovery points (Puntos de recuperación), elija el valor de Creation time (Hora de creación) del punto de recuperación que desea convertir en una instantánea.
3. Elija Create snapshot from recovery point (Crear una instantánea desde el punto de recuperación).
4. Ingrese un valor en Snapshot identifier (Identificador de instantáneas).
5. Seleccione Crear.

Restauración de un punto de recuperación

Los puntos de recuperación se crean en Amazon Redshift sin servidor aproximadamente cada 30 minutos y se guardan durante 24 horas. Para restaurar un punto de recuperación a un espacio de nombres sin servidor, realice los pasos del siguiente procedimiento

Para restaurar un punto de recuperación en un espacio de nombres sin servidor

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. En Recovery points (Puntos de recuperación), elija el valor de Creation time (Hora de creación) del punto de recuperación que desea restaurar.
3. Elija Restore (Restaurar). Solo puede restaurar los espacios de nombres cuyos estados están disponibles.
4. Ingrese la palabra restaurar en el campo de entrada de texto y elija Restore (Restaurar).

Copia de las copias de seguridad en otra Región de AWS

Puede configurar Amazon Redshift sin servidor para que copie automáticamente las instantáneas y los puntos de recuperación en otra Región de AWS. Al crear una instantánea en la Región de AWS de origen, se copia en una región de destino. Puede configurar su espacio de nombres para que solo copie las instantáneas y los puntos de recuperación en una Región de AWS de destino a la vez. Para obtener una lista de las Regiones de AWS donde Amazon Redshift sin servidor está disponible, consulte los puntos de conexión enumerados para la [API de Redshift sin servidor](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Al configurar las copias de seguridad, también puede especificar un período de retención durante el cual Amazon Redshift sin servidor debe conservar la instantánea copiada. No puede cambiar los períodos de retención de los puntos de recuperación, que deben ser de 1 día. Los periodos de retención de las instantáneas en la región de destino son distintos del periodo de retención de las instantáneas de la región de origen. De forma predeterminada, el período de retención es para conservar la instantánea indefinidamente. Si elige Valor personalizado, elija el número de días. La cantidad que elija debe estar entre 1 y 3653 días, ambos incluidos.

Para cambiar la región de destino a la que se van a copiar las instantáneas, primero desactive la opción de copiar las copias de seguridad y, a continuación, especifique la nueva región de destino cuando vuelva a habilitar la copia.

Una vez que se copia una instantánea o un punto de recuperación en una región de destino, puede utilizarlos para restaurar los datos en la región.

De forma predeterminada, sus datos se cifran con una clave que AWS administra en su nombre. Para usar una clave diferente, elija la clave que desee usar al configurar la copia de seguridad en la Región de AWS de origen y Amazon Redshift sin servidor creará automáticamente una concesión que habilitará el cifrado de instantáneas en la Región de AWS de destino.

Para copiar las copias de seguridad en otra región, asegúrese de que dispone de los siguientes permisos de IAM:

```
redshift-serverless:CreateSnapshotCopyConfiguration
redshift-serverless:UpdateSnapshotCopyConfiguration
redshift-serverless:ListSnapshotCopyConfigurations
redshift-serverless>DeleteSnapshotCopyConfiguration
```

Si utiliza su propia clave de KMS para cifrar las copias de seguridad, también necesitará los siguientes permisos:

```
kms:CreateGrant  
kms:DescribeKey
```

Para configurar la copia de las instantáneas o puntos de recuperación a otra Región de AWS

1. En la consola de Amazon Redshift sin servidor, elija el espacio de nombres para el que desee configurar la copia de instantáneas o puntos de recuperación.
2. Elija Acciones y Configurar la copia de seguridad entre regiones.
3. Elija la Región de AWS de destino en la que desea copiar la instantánea.
4. (Opcional) Elija durante cuánto tiempo desea retener la instantánea. Si elige Valor personalizado, debe indicar la cantidad de días. La cantidad que elija debe estar entre 1 y 3653 días, ambos incluidos. El valor predeterminado es retenerlo indefinidamente.
5. (Opcional) Elija una clave de AWS KMS diferente para usar el cifrado en la región de destino.
6. Seleccione Guardar configuración.

Restauración de una tabla

También puede restaurar una tabla específica a partir de una instantánea o un punto de recuperación. Al hacerlo, debe especificar la instantánea o el punto de recuperación de origen, la base de datos, el esquema, la tabla, la base de datos de destino y el nuevo nombre de la tabla. Esta nueva tabla no puede tener el mismo nombre que una existente. Si desea reemplazar una tabla existente mediante la restauración de una tabla, primero debe cambiar el nombre de la tabla o eliminarla antes de restaurarla.

Note

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se restaurará cuando restaure desde una instantánea.

La tabla de destino se crea utilizando las definiciones de columnas, los atributos de tabla y los atributos de columna de la tabla de origen, a excepción de las claves externas. Para evitar conflictos de dependencias, la tabla de destino no hereda las claves externas de la tabla de origen. Cualquier dependencia, como vistas o permisos concedidos en la tabla de origen, no se aplica a la tabla de destino.

Si el propietario de la tabla de origen existe, ese usuario es el propietario de la tabla restaurada, dado que el usuario tiene los permisos suficientes para volverse el propietario de una relación en la base de datos y el esquema especificados. De lo contrario, la tabla restaurada es propiedad del usuario administrador que se creó cuando se lanzó el clúster.

La tabla restaurada vuelve al estado en el que estaba en el momento que se realizó el backup. Esto incluye las reglas de visibilidad de las transacciones definidas en virtud del cumplimiento de Amazon Redshift con el [aislamiento serializable](#), lo que significa que los datos estarán visibles de inmediato para las transacciones en tránsito que se inicien después de la copia de seguridad.

Puede utilizar la consola de Amazon Redshift sin servidor para restaurar tablas a partir de una instantánea.

La restauración de una tabla a partir de una copia de seguridad de datos tiene las siguientes limitaciones:

- Solo puede restaurar una tabla cada vez.
- Cualquier dependencia, como vistas o permisos concedidos en la tabla de origen, no se aplica a la tabla de destino.
- Si la seguridad en el nivel de fila está activada para una tabla que se está restaurando, Amazon Redshift sin servidor restaura la tabla con la seguridad a nivel de fila activada.

Para restaurar una tabla mediante la consola de Amazon Redshift sin servidor

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija Data backup (Copia de seguridad de datos).
2. Elija la instantánea o el punto de recuperación que contiene la tabla que desea restaurar.
3. Seleccione Acciones, Restaurar la tabla a partir de la instantánea o Restaurar la tabla a partir del punto de recuperación.
4. Indique la información sobre la instantánea o el punto de recuperación de origen y la tabla de destino; a continuación, elija Restaurar tabla.

Uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor

Con data sharing (uso compartido de datos), dispone de acceso en directo a los datos para que los usuarios puedan ver la información más actualizada y coherente a medida que se actualiza en Amazon Redshift sin servidor.

Puede compartir datos con fines de lectura entre diferentes instancias de Amazon Redshift sin servidor en las Cuentas de AWS o entre ellas.

Puede comenzar a compartir datos usando la interfaz SQL o la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Uso compartido de datos en Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Con el uso compartido de datos, los espacios de nombres de Amazon Redshift sin servidor y los clústeres aprovisionados pueden compartir datos activos entre sí, tanto si se encuentran en una Cuenta de AWS en varias Cuentas de AWS como en varias Regiones de AWS. Para obtener más información, consulte [Regiones en las que está disponible el uso compartido de datos](#).

Para comenzar a compartir datos dentro de una Cuenta de AWS, abra la AWS Management Console y, a continuación, elija la consola de Amazon Redshift. Elija Namespace configuration (Configuración de espacio de nombres) y, a continuación, Datashares (Recursos compartidos de datos).

Para comenzar a consultar datos en un recurso compartido de datos, cree una base de datos en un espacio de nombres que tenga un grupo de trabajo asociado a él. Desde un recurso compartido de datos especificado, elija un espacio de nombres que tenga un grupo de trabajo asociado a él y cree una base de datos para consultar datos.

Consideraciones

Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con el uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor:

- Amazon Redshift solo admite clústeres aprovisionados de tipo de instancia ra3.16xlarge, ra3.4xlarge y ra3.xlplus, y punto de conexión sin servidor como productores o consumidores de uso compartido de datos.
- Amazon Redshift sin servidor está cifrado de forma predeterminada.

Para obtener una lista de las limitaciones de los recursos compartidos de datos, incluidos los objetos de base de datos compatibles, los requisitos de cifrado y los requisitos de clave de clasificación, consulte [Consideraciones sobre los recursos compartidos de datos en Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Concesión de acceso para ver recursos compartidos de datos

Un superusuario puede proporcionar acceso a los usuarios que no son superusuarios para que puedan ver los recursos compartidos de datos creados por todos los usuarios.

Para conceder acceso a un recurso compartido de datos a un usuario, utilice el siguiente comando para proporcionar acceso a un recurso compartido de datos a un usuario, donde `datashare_name` es el nombre del recurso compartido de datos y `user-name` es el nombre del usuario al que desea proporcionar acceso.

```
grant share on datashare datashare_name to "IAM:test_user";
```

Para conceder acceso a un recurso compartido de datos a un grupo de usuarios, cree primero un grupo de usuarios con usuarios. Para obtener información sobre cómo crear grupos de usuarios, consulte [CREATE GROUP](#). Después, conceda acceso al recurso compartido de datos a un usuario mediante el siguiente comando, donde `datashare_name` es el nombre del recurso compartido de datos y `user-group` es el nombre del grupo de usuarios al que desea conceder acceso.

```
grant share on datashare datashare_name to group user_group;
```

Para obtener información sobre cómo utilizar la instrucción GRANT, consulte [GRANT](#).

Registro de espacios de nombres en el AWS Glue Data Catalog

Puede registrar espacios de nombres completos en el AWS Glue Data Catalog y crear catálogos administrados por AWS Glue. Puede acceder a estos catálogos con cualquier motor de SQL que admita la API de REST de Apache Iceberg. Para obtener más información sobre cómo crear catálogos compatibles con Apache Iceberg desde Amazon Redshift, consulte [Compatibilidad de Apache Iceberg con Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Registro de un espacio de nombres sin servidor en el AWS Glue Data Catalog

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En menú de navegación, elija Redshift sin servidor. Aparecerá el panel de control Sin servidor. En la sección Espacios de nombres/grupos de trabajo está la lista de los espacios de nombres y grupos de trabajo de su cuenta en la Región de AWS actual. Si no tiene ningún espacio de

nombres, elija Crear grupo de trabajo para crear un grupo de trabajo y su espacio de nombres correspondiente.

3. Elija el nombre del espacio de nombres que desea registrar.
4. En Acciones, elija Registrarse en AWS Glue Data Catalog. Aparece el cuadro emergente Registrarse en AWS Glue Data Catalog.
5. Introduzca el ID de cuenta de AWS con el que desea registrar el espacio de nombres en ID de cuenta de destino. Este es el ID de cuenta que contendrá el catálogo en el AWS Glue Data Catalog.
6. Introduzca un nombre en Registrar el espacio de nombres como. Este será el nombre del espacio de nombres en el Catálogo de datos.
7. Elija Registro. Se le dirigirá a la consola de AWS Lake Formation.
8. Siga el proceso de creación del catálogo en AWS Lake Formation. Para obtener más información acerca de la creación de un catálogo, consulte [Bringing Amazon Redshift data into the AWS Glue Data Catalog](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lake Formation.

Etiquetado de recursos en Amazon Redshift sin servidor

En AWS, el usuario define las etiquetas, que se componen de pares de clave-valor. Amazon Redshift Serverless admite el etiquetado para proporcionar metadatos sobre los recursos de un vistazo.

Las etiquetas no son obligatorias para los recursos, pero ayudan a proporcionar contexto. Es posible que desee etiquetar recursos con metadatos con información relacionada con el recurso. Por ejemplo, suponga que desea hacer un seguimiento de qué recursos pertenecen a un entorno de prueba y a un entorno de producción. Puede crear una clave denominada entorno y proporcionar el valor de prueba o de producción para identificar los recursos que se utilizan en cada entorno. Si utiliza etiquetas en otros servicios de AWS o si tiene categorías estándar en su negocio, le recomendamos que cree los mismos pares clave-valor para los recursos para mantener la coherencia.

Si elimina un recurso, se eliminarán todas las etiquetas asociadas. Puede usar la consola de AWS CLI y Amazon Redshift Serverless para etiquetar los recursos sin servidor. Las operaciones de la API disponibles son `TagResource`, `UntagResource` y `ListTagsForResource`.

Cada recurso tiene un conjunto de etiquetas, que es una colección de una o varias etiquetas asignadas al recurso. Cada recurso puede tener hasta 50 etiquetas por cada conjunto de etiquetas.

Puede añadir etiquetas al crear un recurso y después de que se haya creado. Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos sin servidor:

- Grupos de trabajo
- Espacios de nombres
- Instantáneas
- Puntos de recuperación

Las etiquetas tienen los siguientes requisitos:

- Las claves no pueden tener el prefijo `aws :`.
- Las claves deben ser únicas dentro de un conjunto de etiquetas.
- Una clave debe tener entre 1 y 128 caracteres permitidos.
- Un valor debe tener entre 0 y 256 caracteres permitidos.
- No es necesario que los valores sean únicos dentro de un conjunto de etiquetas.
- Los caracteres permitidos para las claves y los valores son letras y dígitos Unicode, espacios en blanco y cualquiera de estos símbolos: `_ . : / = + - @`.
- Las claves y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Para administrar etiquetas de los recursos de Amazon Redshift Serverless

1. En la consola de Amazon Redshift Serverless, elija **Manage Tags** (Administrar etiquetas).
2. Ingrese el tipo de recurso que desea buscar y elija **Search resources** (Buscar recursos). Elija el recurso cuyas etiquetas desea administrar y, a continuación, elija **Manage tags** (Administrar etiquetas).
3. Especifique las claves y los valores opcionales que desea agregar al recurso. Al modificar una etiqueta, puede cambiar el valor de la etiqueta, pero no la clave.
4. Cuando haya terminado de agregar, eliminar o modificar etiquetas, elija **Save changes** (Guardar cambios) y, a continuación, elija **Apply** (Aplicar) para guardar los cambios.

Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift

Un almacenamiento de datos de Amazon Redshift es una colección de recursos informáticos denominados nodos que se organizan en un grupo llamado clúster. Cada clúster ejecuta un motor de Amazon Redshift y contiene una o más bases de datos.

Note

En este momento, está disponible la versión 1.0 del motor de Amazon Redshift. No obstante, como el motor está actualizado, puede seleccionar entre varias versiones disponibles de motores de Amazon Redshift.

Clústeres y nodos de Amazon Redshift

Un clúster de Amazon Redshift se compone de nodos. Cada clúster tiene un nodo principal y uno o más nodos de computación. El nodo principal recibe consultas de las aplicaciones cliente, las analiza y desarrolla planes de ejecución de las consultas. Luego, el nodo principal coordina una ejecución en paralelo de esos planes con los nodos de computación y agrega los resultados intermedios de dichos nodos. Finalmente, devuelve los resultados a las aplicaciones cliente.

Los nodos de computación procesan los planes de ejecución de consultas y transmiten datos entre ellos para atender a esas consultas. Los resultados intermedios envían al nodo principal para agregación antes de que vuelvan a las aplicaciones cliente. Para obtener más información acerca de los nodos principales y los nodos informáticos, consulte [Arquitectura del sistema de almacenamiento de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Note

Cuando se crea un clúster en la consola de Amazon Redshift (<https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>), se puede obtener una recomendación de la configuración del clúster en función del tamaño de los datos y de las características de las consultas. Para utilizar esta calculadora de tamaño, busque Help me choose (Ayúdeme a elegir) en la consola en regiones de AWS que admitan tipos de nodos RA3. Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster](#).

Cuando se lanza un clúster, una de las opciones que se debe especificar es el tipo de nodo. El tipo de nodo determina la capacidad de la CPU, la RAM, el almacenamiento y el tipo de unidad de almacenamiento de cada nodo.

Amazon Redshift ofrece diferentes tipos de nodos para alojar sus cargas de trabajo. Le recomendamos elegir los nodos RA3 o DC2 en función del rendimiento requerido, el tamaño de los datos y su crecimiento previsto.

Los nodos RA3 con almacenamiento administrado le permiten optimizar su almacenamiento de datos mediante el escalado y pago de las capacidades de cómputo y almacenamiento administrado de forma independiente. Con RA3, elige la cantidad de nodos que necesita en función de requisitos de rendimiento y solo paga por el almacenamiento administrado que utilice. Dimensione su clúster de RA3 en función de la cantidad de datos que procesa diariamente. Puede lanzar clústeres que usen los tipos de nodos RA3 en una nube virtual privada (VPC). Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC](#).

El almacenamiento administrado de Amazon Redshift utiliza grandes unidades de estado sólido de alto rendimiento en cada nodo RA3 para lograr un almacenamiento local rápido y utiliza Amazon S3 para lograr un almacenamiento duradero a largo plazo. Si el volumen de los datos de un nodo aumenta y supera el tamaño de las grandes unidades de estado sólido locales, el almacenamiento administrado de Amazon Redshift descarga automáticamente dichos datos en Amazon S3. Se paga la misma tarifa reducida por el almacenamiento administrado de Amazon Redshift, con independencia de si los datos residen en unidades de estado sólido de alto rendimiento o en Amazon S3. Para las cargas de trabajo que requieren un almacenamiento cada vez mayor, el almacenamiento administrado permite escalar automáticamente la capacidad de almacenamiento de datos de forma separada de los nodos de computación.

Los nodos DC2 permiten tener almacenamientos de datos con uso intensivo de cómputo con almacenamiento SSD local incluido. Debe elegir la cantidad de nodos que necesita en función del tamaño de los datos y los requisitos de rendimiento. Los nodos DC2 almacenan sus datos localmente para obtener un alto rendimiento y, a medida que el tamaño de los datos aumenta, puede agregar más nodos informáticos con objeto de incrementar la capacidad de almacenamiento del clúster. Para conjuntos de datos de menos de 1 TB (sin comprimir), recomendamos los tipos de nodos DC2 para lograr el mejor rendimiento al menor precio. Si espera que sus datos crezcan, recomendamos usar nodos RA3 para que pueda dimensionar el cómputo y el almacenamiento de forma independiente para lograr el mejor precio y rendimiento. Puede lanzar clústeres que usen los tipos de nodos DC2 en una nube virtual privada (VPC). Para obtener más información, consulte

[Creación de un clúster de Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC.](#)

Hay disponibles tipos de nodos de diferentes tamaños. El tamaño y la cantidad de nodos determinan el almacenamiento total de un clúster. Para obtener más información, consulte [Detalles acerca de los tipos de nodos](#).

Algunos tipos de nodos admiten un único nodo (nodo único) o dos o más nodos (nodo múltiple). El número mínimo de nodos para clústeres de algunos tipos de nodos es de dos nodos. En un clúster de nodo único, se comparte ese nodo para la funcionalidad principal y para la de computación. No se recomiendan clústeres de nodo único para ejecutar cargas de trabajo de producción. En un clúster de nodos múltiples, el nodo principal es independiente de los nodos de computación. El nodo principal es del mismo tipo de nodo que los nodos de computación. Solo paga por nodos de computación.

Amazon Redshift aplica cuotas a los recursos de cada cuenta de AWS en cada región de AWS. La cuota limita la cantidad de recursos que una cuenta puede crear para un tipo de recurso determinado, como los nodos o las instantáneas, dentro de una región de AWS. Para obtener más información sobre las cuotas predeterminadas que se aplican a los recursos de Amazon Redshift, consulte [Cuotas y límites de Amazon Redshift](#).

El costo del clúster depende de la región de AWS, del tipo de nodo, de la cantidad de nodos y de si los nodos se reservan de manera anticipada. Para obtener más información acerca de los costos de los nodos, visite la página [Precios de Amazon Redshift](#).

Detalles acerca de los tipos de nodos

En las siguientes tablas, se resumen las especificaciones de cada tipo y tamaño de nodo. Los títulos de las tablas tienen estos significados:

- vCPU es la cantidad de CPU virtuales de cada nodo.
- RAM es la cantidad de memoria en gibibytes (GiB) de cada nodo.
- Sectores predeterminados por nodo es el número predeterminado de sectores en los que se particiona un nodo de computación cuando se crea un clúster o se cambia el tamaño con el cambio de tamaño clásico.

El número de sectores por nodo podría cambiar si se cambia el tamaño del clúster mediante el cambio de tamaño elástico. No obstante, el número total de sectores en todos los nodos de computación del clúster sigue siendo el mismo después del cambio de tamaño elástico.

Al crear un clúster con la operación de restauración desde instantánea, el número de sectores del clúster resultante podría cambiar respecto al clúster original si cambia el tipo de nodo.

- Almacenamiento es la capacidad y el tipo almacenamiento de cada nodo.
- Rango de nodos es la cantidad mínima y máxima de nodos que admite Amazon Redshift según el tipo y el tamaño de los nodos.

Note

Puede tener restricciones para utilizar menos nodos según la cuota que se aplica a su cuenta de AWS en la región de AWS seleccionada. Para obtener más información sobre las cuotas predeterminadas que se aplican a los recursos de Amazon Redshift, consulte [Cuotas y límites de Amazon Redshift](#).

- Capacidad total es la capacidad total de almacenamiento del clúster si se implementa la cantidad máxima de nodos especificada en el rango de nodos.

En la siguiente tabla, se detallan las especificaciones para los nodos RA3.

Tipo de nodo	vCPU	RAM (GiB)	Sectores predeterminados por nodo	Límite de almacenamiento administrado por nodo ¹	Rango de nodos con Crear clúster	Capacidad total de almacenamiento administrado ²	
ra3.large (nodo único)	2	16	2	1 TB	1	1 TB ³	
ra3.large (varios nodos)	2	16	2	8 TB	2-16	128 TB	
ra3.xplu s (nodo único)	4	32	2	4 TB	1	4 TB ³	

Tipo de nodo	vCPU	RAM (GiB)	Sectores predeterminados por nodo	Límite de almacenamiento administrado por nodo ¹	Rango de nodos con Crear clúster	Capacidad total de almacenamiento administrado ²	
ra3.xlplus (varios nodos)	4	32	2	32 TB	2–16 ⁴	1024 TB ⁴	
ra3.4xlarge	12	96	4	128 TB	2–32 ⁵	8192 TB ⁵	
ra3.16xlarge	48	384	16	128 TB	2–128	16 384 TB	

¹ El límite de almacenamiento para el almacenamiento administrado de Amazon Redshift. Este es un límite invariable.

² El límite total de almacenamiento administrado es el número máximo de nodos multiplicado por el límite de almacenamiento administrado de cada nodo.

³ Para cambiar el tamaño de un clúster de un solo nodo a uno de varios, solo se admite el método de redimensionamiento clásico.

⁴ Puede crear un clúster con el tipo de nodo ra3.xlplus (de varios nodos) que tenga hasta 16 nodos. Para clústeres de varios nodos, puede cambiar el tamaño con el redimensionamiento elástico a un máximo de 32 nodos.

⁵ Puede crear un clúster con el tipo de nodo ra3.4xlarge con hasta 32 nodos. Puede cambiar su tamaño con el redimensionamiento elástico a un máximo de 64 nodos.

En la siguiente tabla, se detallan las especificaciones para los nodos de computación densos.

Tipo de nodo	vCPU	RAM (GiB)	Sectores predeterminados por nodo	Almacenamiento por nodo	Rango de nodos	Capacidad total	
dc2.large	2	15	2	SSD NVMe de 160 GB	1–32	5.12 TB	
dc2.8xlarge	32	244	16	SSD NVMe de 2,56 TB	2–128	326 TB	

 Note

Los tipos de nodos de almacenamiento denso (DS2) ya no están disponibles.

Nombres anteriores de los tipos de nodos

En versiones anteriores de Amazon Redshift, algunos tipos de nodos tenían nombres diferentes. Puede usar los nombres anteriores en la AWS CLI y la API de Amazon Redshift. No obstante, recomendamos que actualice cualquier script que haga referencia a esos nombres para usar los nombres actuales en su lugar. A continuación, se detallan los nombres actuales y anteriores.

Nombre actual	Nombres anteriores
ds2.xlarge	ds1.xlarge, dw.hs1.xlarge, dw1.xlarge
ds2.8xlarge	ds1.8xlarge, dw.hs1.8xlarge, dw1.8xlarge
dc1.large	dw2.large
dc1.8xlarge	dw2.8xlarge

Determinar cuál es la cantidad de nodos

Como Amazon Redshift distribuye y ejecuta consultas en paralelo en todos los nodos informáticos de un clúster, puede aumentar el rendimiento de las consultas agregando nodos al clúster. Cuando ejecuta un clúster con al menos dos nodos de computación, los datos de cada nodo se reflejan en discos de otro nodo para reducir el riesgo de pérdida de datos.

Puede supervisar el rendimiento de las consultas en la consola de Amazon Redshift y con las métricas de Amazon CloudWatch. También puede agregar o eliminar nodos según sea necesario para lograr el equilibrio entre precio y rendimiento de su clúster. Cuando solicita un nodo adicional, Amazon Redshift se encarga de todos los detalles de implementación, equilibrio de carga y mantenimiento de datos. Para obtener más información acerca del rendimiento de un clúster, consulte [Monitoreo del rendimiento de clústeres de Amazon Redshift](#).

Los nodos reservados son adecuados para cargas de trabajo de producción de estado estable y aportan descuentos significativos en comparación con los precios bajo demanda. Puede comprar nodos reservados después de ejecutar experimentos y pruebas de conceptos para validar la configuración de producción. Para obtener más información, consulte [Nodos reservados](#).

Cuando se pausa un clúster, suspende la facturación bajo demanda durante el tiempo en que se detiene el clúster. Durante este tiempo de pausa, solo paga por el almacenamiento de copia de seguridad. De este modo, puede olvidarse de planificar y adquirir capacidad para el almacenamiento de datos antes de necesitarla, lo que le permite administrar de manera rentable entornos de desarrollo o pruebas.

Para obtener más información acerca de los precios de los nodos bajo demanda y reservados, consulte [Precios de Amazon Redshift](#).

Uso de EC2 para crear el clúster

Los clústeres de Amazon Redshift se ejecutan en las instancias de Amazon EC2 que están configuradas para el tipo y el tamaño de nodos de Amazon Redshift que haya seleccionado. Para obtener más información acerca de estas plataformas de redes, consulte [Plataformas compatibles](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Note

Para evitar problemas de conexión entre las herramientas de cliente SQL y la base de datos de Amazon Redshift, le recomendamos realizar alguna de estas dos operaciones. Puede

configurar una regla de entrada que permita a los hosts negociar el tamaño del paquete. También puede desactivar las tramas gigantes de TCP/IP estableciendo la unidad máxima de transmisión (MTU) en 1500 en la interfaz de red (NIC) de sus instancias de Amazon EC2. Para obtener más información acerca de estos métodos, consulte [Falta de respuesta de las consultas y pérdidas de consultas antes de llegar al clúster](#).

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Cuando se utiliza Amazon VPC, el clúster se ejecuta en una nube privada virtual (VPC) que está aislada lógicamente para su cuenta de AWS. Si aprovisiona su clúster con Amazon VPC, controla el acceso al clúster asociando uno o más grupos de seguridad de la VPC con el clúster. Para obtener más información, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Para crear un clúster en una VPC, primero debe crear un grupo de subred de clúster de Amazon Redshift proporcionando información de la subred de su VPC y, luego, al lanzar el clúster, debe proporcionar el grupo de subred. Para obtener más información, consulte [Subredes para recursos de Redshift](#).

Para obtener más información acerca de Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), consulte la [página de detalles del producto de Amazon VPC](#).

Alarma predeterminada de espacio en disco

Cuando crea un clúster de Amazon Redshift, tiene la opción de configurar una alarma de Amazon CloudWatch para supervisar el porcentaje promedio del espacio de disco utilizado en todos los nodos del clúster. Nos referiremos a esta alarma como la alarma predeterminada de espacio en disco.

El objetivo de la alarma predeterminada de espacio en disco es ayudarlo a supervisar la capacidad de almacenamiento de su clúster. Puede configurar esta alarma en función de las necesidades de su data warehouse. Por ejemplo, puede usar la advertencia como un indicador de que tal vez tenga que ajustar el tamaño del clúster. Puede cambiar el tamaño a un tipo de nodo diferente o agregar nodos, o quizás comprar nodos reservados para una futura ampliación.

La alarma predeterminada de espacio en disco se activa cuando el uso del disco alcanza o supera un porcentaje específico una determinada cantidad de veces y con una duración específica.

De manera predeterminada, esta alarma se activa cuando se alcanza el porcentaje que haya especificado y cuando permanece, o supera, en ese porcentaje durante cinco minutos o más tiempo. Puede editar los valores predeterminados después de lanzar su clúster.

Cuando se desencadena la alarma de CloudWatch, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) envía una notificación a los destinatarios especificados para avisarles que se ha alcanzado el límite de porcentaje indicado. Amazon SNS utiliza un tema para especificar los destinatarios y el mensaje que se envía en las notificaciones. Puede utilizar un tema de Amazon SNS existente o, de lo contrario, se puede crear un tema en función de la configuración que especificó cuando lanzó el clúster. Puede editar el tema de esta alarma después de lanzar el clúster. Para obtener más información acerca de cómo crear temas de Amazon SNS, consulte [Introducción a Amazon Simple Notification Service](#).

Después de lanzar el clúster, puede ver y editar la alarma desde la ventana Estado del clúster, bajo Alarmas de CloudWatch. El nombre es `percentage-disk-space-used-default-<cadena>`. Puede abrir la alarma para ver el tema de Amazon SNS con el que está asociada y editar la configuración de la alarma. Si no seleccionó un tema de Amazon SNS existente, el tema que se cree se llamará `<nombre del clúster>-default-alarms (<destinatario>)`; por ejemplo, `clústerdeejemplo-default-alarms (notificar@ejemplo.com)`.

Para obtener más información acerca de cómo configurar y editar la alarma predeterminada de espacio en disco, consulte [Creación de un clúster](#) y [Creación de una alarma de espacio en disco](#).

Note

Si elimina el clúster, no se eliminará la alarma asociada con el clúster, pero tampoco se activará. Si ya no necesita la alarma, puede eliminarla desde la consola de CloudWatch.

Estado del clúster

El estado del clúster muestra el estado actual del clúster. En la siguiente tabla, se proporciona una descripción de cada estado del clúster.

Estado	Descripción
available	El clúster se está ejecutando y está disponible.

Estado	Descripción
available, prep-for-resize	Se está preparando el clúster para un cambio de tamaño elástico. El clúster está en ejecución y disponible para consultas de lectura y escritura, aunque las operaciones de clúster, como crear instantáneas, no están disponibles.
available, resize-cleanup	Una operación de cambio de tamaño elástico está completando la transferencia de datos a los nuevos nodos del clúster. El clúster está en ejecución y disponible para consultas de lectura y escritura, aunque las operaciones de clúster, como crear instantáneas, no están disponibles.
cancelling- resize	Se está cancelando la operación de cambio de tamaño.
creating	Amazon Redshift está creando el clúster. Para obtener más información, consulte Creación de un clúster .
deleting	Amazon Redshift está eliminando el clúster. Para obtener más información, consulte Cierre y eliminación de un clúster .
final-snapshot	Amazon Redshift está realizando una instantánea final del clúster antes de eliminarlo. Para obtener más información, consulte Cierre y eliminación de un clúster .
hardware- failure	Se detectó un error de hardware en el clúster. Si tiene un clúster de nodo único, el nodo no puede reemplazarse. Para recuperar su clúster, restaure una snapshot. Para obtener más información, consulte Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift .
incompatible- hsm	Amazon Redshift no puede conectarse al módulo de seguridad de hardware (HSM). Compruebe la configuración del HSM entre el clúster y el HSM. Para obtener más información, consulte Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware .

Estado	Descripción
<code>incompatible-network</code>	Hay un problema con la configuración de red subyacente. Asegúrese de que la VPC en la que lanzó el clúster exista y de que está bien configurada. Para obtener más información, consulte Recursos de Redshift en una VPC .
<code>incompatible-parameters</code>	Hay un problema con uno o más valores de parámetros en el grupo de parámetros asociados y no se pueden aplicar los valores del parámetro. Modifique el grupo de parámetros y actualice todo valor que no sea válido. Para obtener más información, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift .
<code>incompatible-restore</code>	Hubo un problema al restaurar el clúster desde la snapshot. Vuelva a restaurar el clúster con una snapshot diferente. Para obtener más información, consulte Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift .
<code>modifying</code>	Amazon Redshift está aplicando cambios al clúster. Para obtener más información, consulte Modificación de un clúster .
<code>paused</code>	El clúster está en pausa. Para obtener más información, consulte Pausa y reanudación de un clúster .
<code>rebooting</code>	Amazon Redshift está reiniciando el clúster. Para obtener más información, consulte Reinicio de un clúster .
<code>renaming</code>	Amazon Redshift está aplicando un nuevo nombre al clúster. Para obtener más información, consulte Cambio de nombre de un clúster .
<code>resizing</code>	Amazon Redshift está cambiando el tamaño del clúster. Para obtener más información, consulte Redimensionamiento de un clúster .
<code>rotating-keys</code>	Amazon Redshift está rotando las claves de cifrado del clúster. Para obtener más información, consulte Rotación de claves de cifrado .
<code>storage-full</code>	El clúster alcanzó su capacidad de almacenamiento. Cambie el tamaño del clúster para agregar nodos o elija un tamaño de nodo diferente. Para obtener más información, consulte Redimensionamiento de un clúster .

Estado	Descripción
updating-hsm	Amazon Redshift está actualizando la configuración de HSM.

Consideraciones para el uso de clústeres aprovisionados de Amazon Redshift

Una vez creado el clúster, en esta sección encontrará información sobre las regiones en las que están disponibles las características, las tareas de mantenimiento, los tipos de nodos y los límites de uso.

Consideraciones sobre regiones y zonas de disponibilidad

Amazon Redshift está disponible en varias regiones de AWS. De manera predeterminada, Amazon Redshift aprovisiona su clúster en una zona de disponibilidad (AZ) seleccionada de manera aleatoria dentro de la región de AWS que haya elegido. Todos los nodos del clúster se aprovisionan en la misma zona de disponibilidad.

Opcionalmente, puede solicitar una zona de disponibilidad específica si Amazon Redshift está disponible en dicha zona. Por ejemplo, si ya dispone de una instancia de Amazon EC2 que se ejecuta en una zona de disponibilidad, es posible que desee crear el clúster de Amazon Redshift en la misma zona para reducir la latencia. Por otro lado, es posible que desee elegir otra zona de disponibilidad para obtener una mayor disponibilidad. Puede suceder que Amazon Redshift no esté disponible en todas las zonas de disponibilidad de una región de AWS.

Para obtener una lista de las regiones de AWS admitidas en las que se puede aprovisionar un clúster de Amazon Redshift, consulte [Puntos de conexión de Amazon Redshift](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Mantenimiento de clústeres

Amazon Redshift realiza tareas de mantenimiento de forma periódica para aplicar actualizaciones al clúster. Durante estas actualizaciones, su clúster de Amazon Redshift no está disponible para las operaciones habituales. Existen varias formas de controlar cómo realizamos el mantenimiento de su clúster. Por ejemplo, puede controlar cuando implementamos actualizaciones en sus clústeres. También puede elegir si su clúster ejecuta la versión más reciente o la versión anterior a la versión

más reciente. Finalmente, tiene la opción de posponer las actualizaciones de mantenimiento que no son obligatorias.

Periodos de mantenimiento

Amazon Redshift asigna un periodo aleatorio de mantenimiento de 30 minutos en un bloque de 8 horas por región de AWS, que se lleva a cabo un día aleatorio de la semana (de lunes a domingo, inclusive).

Periodos de mantenimiento predeterminados

En la siguiente lista, se muestran los bloques de tiempo de cada región de AWS desde la que se asignan los periodos de mantenimiento predeterminados:

- Región EE. UU. Este (Norte de Virginia): de 03:00 a 11:00 UTC
- Región EE. UU. Este (Ohio): de 03:00 a 11:00 UTC
- Región EE. UU. Oeste (Norte de California): de 06:00 a 14:00 UTC
- Región EE. UU. Oeste (Oregón): de 06:00 a 14:00 UTC
- Región África (Ciudad del Cabo): de 20:00 a 04:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Hong Kong): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Hyderabad): de 16:30 a 00:30 UTC
- Región Asia-Pacífico (Yakarta): de 15:00 a 23:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Osaka): de 14:00 a 22:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Melbourne): de 12:00 a 20:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Mumbai): de 16:30 a 00:30 UTC
- Región Asia-Pacífico (Osaka): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Seúl): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Singapur): de 14:00 a 22:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Sídney): de 12:00 a 20:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Tailandia): de 15:00 a 23:00 UTC
- Región Asia-Pacífico (Tokio): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Canadá (Central): de 03:00 a 11:00 UTC
- Región Oeste de Canadá (Calgary): de 04:00 a 12:00 UTC

- Región China (Pekín): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región China (Ningxia): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Europa (Fráncfort): de 06:00 a 14:00 UTC
- Región Europa (Irlanda): de 22:00 a 06:00 UTC
- Región Europa (Londres): de 22:00 a 06:00 UTC
- Región Europa (Milán): de 21:00 a 05:00 UTC
- Región Europa (París): de 23:00 a 07:00 UTC
- Región Europa (Estocolmo): de 23:00 a 07:00 UTC
- Región Europa (Zúrich): de 20:00 a 04:00 UTC
- Región de Israel (Tel Aviv): de 20:00 a 04:00 UTC
- Región México (centro): de 04:00 a 12:00 UTC
- Región Europa (España): de 21:00 a 05:00 UTC
- Región Medio Oriente (Baréin): de 13:00 a 21:00 UTC
- Región Medio Oriente (EAU): de 18:00 a 02:00 UTC
- Región América del Sur (São Paulo): de 19:00 a 03:00 UTC

Si hay un evento de mantenimiento programado para una semana determinada, comienza dentro del periodo de mantenimiento de 30 minutos asignado. Mientras Amazon Redshift efectúa las tareas de mantenimiento, termina las consultas o cualquier otra operación que esté en progreso. La mayoría de las tareas de mantenimiento se completan dentro del periodo de mantenimiento de 30 minutos, pero es posible que algunas tareas sigan ejecutándose después de que termine el periodo. Si no es necesario realizar tareas de mantenimiento durante el periodo de mantenimiento programado, su clúster continúa funcionando de manera habitual hasta el próximo periodo de mantenimiento programado.

Puede cambiar el periodo de mantenimiento programado si modifica el clúster, ya sea mediante programación o la consola de Amazon Redshift. En la pestaña Mantenimiento, podrá encontrar el periodo de mantenimiento y configurar el día y la hora en que se realizará para el clúster.

Es posible que un clúster se reinicie fuera de un periodo de mantenimiento. Esto puede ocurrir por varios motivos. Otra razón común es que se ha detectado un problema en el clúster y se están realizando operaciones de mantenimiento para devolverlo a un estado correcto. Para obtener más información, consulte el artículo [¿Por qué se reinició mi clúster de Amazon Redshift fuera del periodo de mantenimiento?](#), que proporciona detalles sobre los motivos por los que esto podría ocurrir.

Posponer el mantenimiento

Para volver a programar el período de mantenimiento de su clúster, tiene la opción de posponer el mantenimiento hasta 45 días. Por ejemplo, si el periodo de mantenimiento del clúster está establecido el miércoles de 8:30 h a 9:00 h UTC y necesite acceder al clúster justo a esa hora, puede posponer el mantenimiento.

Si aplaza el mantenimiento, Amazon Redshift seguirá aplicando actualizaciones de hardware u otras actualizaciones de seguridad obligatorias a su clúster. Su clúster no está disponible durante estas actualizaciones.

Si hay programada una actualización de hardware u otra actualización de seguridad obligatoria durante el próximo periodo de mantenimiento, Amazon Redshift le enviará notificaciones por adelantado en la categoría Pendiente. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos pendientes, consulte [Notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift aprovisionado](#).

También puede elegir recibir notificaciones de eventos de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS). Para obtener más información sobre la suscripción a notificaciones de eventos de Amazon SNS, consulte [Suscripciones a notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift](#).

Si pospone el mantenimiento del clúster, no se puede posponer el periodo de mantenimiento comience justo después del periodo de postergación.

Note

No se puede posponer el mantenimiento una vez que haya comenzado.

Para obtener más información sobre el mantenimiento de clústeres, consulte la siguiente documentación:

- [Periodos de mantenimiento](#)
- [Operaciones de clúster](#)
- [Modificación de un clúster](#)

Elección de pistas de mantenimiento del clúster

Cuando Amazon Redshift lanza una nueva versión del clúster, este se actualiza durante el periodo de mantenimiento. Puede controlar si el clúster se actualiza a la versión más reciente o a la anterior.

La pista controla qué versión del clúster se aplica durante un periodo de mantenimiento. Cuando Amazon Redshift lanza una nueva versión del clúster, esa nueva versión se asigna a la pista actual y la versión anterior se asigna a la pista anterior.

Para obtener información sobre las pistas de clúster, consulte [Pistas de clústeres aprovisionados y grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift](#).

Descripción de cómo los nodos RA3 separan la computación y el almacenamiento

En estas secciones se detallan las tareas disponibles para los tipos de nodos RA3 y se muestra su aplicabilidad a una serie de casos de uso, así como sus ventajas frente a los tipos de nodos disponibles anteriormente.

Ventajas y disponibilidad de los nodos de RA3

Los nodos RA3 proporcionan las siguientes ventajas:

- Son flexibles para aumentar su capacidad de cómputo sin aumentar sus costos de almacenamiento. Además, escalan su almacenamiento sin aprovisionar en exceso la capacidad de cómputo.
- Utilizan unidades de estado sólido de alto rendimiento para los datos calientes y Amazon S3 para los datos fríos. Por lo tanto, proporcionan facilidad de uso, almacenamiento rentable y alto rendimiento de consultas.
- Utilizan redes de ancho de banda alto creadas en AWS Nitro System para reducir aún más el tiempo necesario para descargar datos en Amazon S3 y recuperarlos de dicho servicio.

Considere la posibilidad de seleccionar tipos de nodo RA3 en estos casos:

- Si necesita flexibilidad para escalar y pagar el cálculo por separado del almacenamiento.
- Consulta una fracción de los datos totales.
- El volumen de datos está creciendo rápidamente o se espera que crezca rápidamente.
- Desea flexibilidad para ajustar el tamaño del clúster en función únicamente de las necesidades de rendimiento.

Para utilizar tipos de nodo RA3, su región de AWS debe admitir RA3. Para obtener más información, consulte [Disponibilidad del tipo de nodo RA3 en las regiones de AWS](#).

 Important

Puede utilizar los tipos de nodo ra3.xlplus solo con la versión 1.0.21262 o posterior del clúster. Puede ver la versión de un clúster existente con la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Determinación de la versión del grupo de trabajo o del clúster](#).

Asegúrese de utilizar la nueva consola de Amazon Redshift cuando trabaje con tipos de nodo RA3.

Además, para utilizar tipos de nodo RA3 con operaciones de Amazon Redshift que utilizan la pista, el valor de la pista de mantenimiento debe establecerse en una versión de clúster que admita RA3. Para obtener más información acerca de las pistas, consulte [Elección de pistas de mantenimiento del clúster](#).

Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar los tipos de nodos RA3 de un solo nodo.

- Se admiten productores y consumidores de recursos para compartir datos.
- Para cambiar los tipos de nodos, solo se admite el redimensionamiento clásico. No se admite cambiar el tipo de nodo mediante el redimensionamiento elástico o la restauración de instantáneas. Se admiten los casos siguientes:
 - Redimensionamiento clásico de dc2.xlarge de 1 nodo a ra3.xlplus de 1 nodo y viceversa.
 - Redimensionamiento clásico de dc2.xlarge de 1 nodo a ra3.xlplus de varios nodos y viceversa.
 - Redimensionamiento clásico de dc2.xlarge de varios nodos a ra3.xlplus de 1 nodo y viceversa.

Uso del almacenamiento administrado de Amazon Redshift

Con el almacenamiento administrado de Amazon Redshift, puede almacenar y procesar todos sus datos en Amazon Redshift mientras obtiene más flexibilidad para escalar la capacidad de informática y de almacenamiento por separado. Siga adquiriendo datos con el comando COPY o INSERT. Para optimizar el rendimiento y administrar la colocación automática de datos en los niveles de almacenamiento, Amazon Redshift aprovecha las optimizaciones, como la temperatura del bloque de datos, la antigüedad del bloque de datos y los patrones de cargas de trabajo. Cuando es necesario, Amazon Redshift escala el almacenamiento de forma automática a Amazon S3 sin necesidad de ninguna acción manual.

Para obtener más información acerca de los costos de almacenamiento, consulte [Precios de Amazon Redshift](#).

Administración de tipos de nodo RA3

Para aprovechar la separación del proceso de computación del almacenamiento, puede crear o actualizar el clúster con el tipo de nodo RA3. Para utilizar los tipos de nodo RA3, cree sus clústeres en una nube virtual privada (EC2-VPC).

Para cambiar la cantidad de nodos del clúster de Amazon Redshift con el tipo de nodo RA3, realice alguna de las siguientes acciones:

- Agregue o elimine nodos con la operación de cambio de tamaño elástico. En algunas situaciones, la eliminación de nodos de un clúster RA3 no se permite con el cambio de tamaño elástico. Por ejemplo, cuando una actualización de recuento de nodos 2:1 coloca el número de sectores por nodo en 32. Para obtener más información, consulte [Redimensionamiento de un clúster](#). Si el cambio de tamaño elástico no está disponible, use el cambio de tamaño clásico.
- Agregue o quite nodos con la operación clásica de cambio de tamaño. Elija esta opción cuando cambie el tamaño a una configuración que no esté disponible mediante el cambio de tamaño elástico. El cambio de tamaño elástico es más rápido que el cambio de tamaño clásico. Para obtener más información, consulte [Redimensionamiento de un clúster](#).

Disponibilidad del tipo de nodo RA3 en las regiones de AWS

Los tipos de nodo RA3 solo están disponibles en las siguientes regiones de AWS:

- Región EE. UU. Este (Norte de Virginia) (us-east-1)
- Región EE. UU. Este (Ohio) (us-east-2)
- Región EE. UU. Oeste (Norte de California) (us-west-1)
- Región EE. UU. Oeste (Oregón) (us-west-2)
- Región África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)
- Región Asia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)
- Región Asia Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2)
- Región Asia-Pacífico (Yakarta) (ap-southeast-3)
- Región Asia-Pacífico (Malasia) (ap-southeast-5)
- Región Asia Pacífico (Melbourne) (ap-southeast-4)

- Región Asia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
- Región Asia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3)
- Región Asia-Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)
- Región Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)
- Región Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)
- Región Asia-Pacífico (Tailandia) (ap-southeast-7)
- Región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Región Canadá (Central) (ca-central-1)
- Región Oeste de Canadá (Calgary) (ca-west-1)
- Región China (Pekín) (cn-north-1)
- Región China (Ningxia) (cn-northwest-1)
- Región Europa (Fráncfort) (eu-central-1)
- Región Europa (Zúrich) (eu-central-2)
- Región Europa (Irlanda) (eu-west-1)
- Región Europa (Londres) (eu-west-2)
- Región Europa (Milán) (eu-south-1)
- Región Europa (España) (eu-south-2)
- Región Europa (París) (eu-west-3)
- Región Europa (Estocolmo) (eu-north-1)
- Región de Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
- Región México (centro) (mx-central-1)
- Región Medio Oriente (Baréin) (me-south-1)
- Región Medio Oriente (me-central-1)
- Región América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)
- AWS GovCloud (EE. UU. Este) (us-gov-east-1)
- AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) (us-gov-west-1)

Actualización a tipos de nodo RA3

Para actualizar el tipo de nodo existente a RA3, tiene las siguientes opciones para cambiar el tipo de nodo:

- **Restauración a partir de una instantánea:** Amazon Redshift utiliza la instantánea más reciente de su clúster y la restaura para crear un nuevo clúster RA3. Tan pronto como se complete la creación del clúster (normalmente en cuestión de minutos), los nodos RA3 estarán listos para ejecutar toda la carga de trabajo de producción. Dado que la computación está separada del almacenamiento, los datos calientes se llevan a la caché local a velocidades rápidas gracias a un gran ancho de banda de red. Si restaura a partir de la última instantánea de DC2, RA3 conserva la información de bloques calientes de la carga de trabajo de DC2 y rellena su caché local con los bloques más calientes. Para obtener más información, consulte [Restauración de un clúster desde una instantánea](#).

Para mantener el mismo punto de conexión para las aplicaciones y los usuarios, puede cambiar el nombre del nuevo clúster RA3 por el mismo nombre que el clúster DC2 original. Para cambiar el nombre del clúster, modifique el clúster en la consola de Amazon Redshift o la operación `ModifyCluster` de la API. Para obtener más información, consulte [Cambio de nombre de un clúster](#) o la [operación `ModifyCluster` de la API](#) en la Referencia de la API de Amazon Redshift.

- **Redimensionamiento elástico:** cambie el tamaño del clúster mediante el redimensionamiento elástico. Cuando se utiliza el redimensionamiento elástico para cambiar el tipo de nodo, Amazon Redshift crea una instantánea y un nuevo clúster, elimina el antiguo clúster y cambia el nombre del nuevo clúster de forma automática. La operación de cambio de tamaño elástico puede ejecutarse bajo demanda o puede programarse para ejecutarse en un momento futuro. Puede actualizar rápidamente los clústeres de tipo de nodo DC2 existentes a RA3 con el cambio de tamaño elástico. Para obtener más información, consulte [Elastic resize \(Cambio de tamaño elástico\)](#).

En la siguiente tabla se muestran recomendaciones al actualizar a tipos de nodos RA3. (Estas recomendaciones también se aplican a los nodos reservados).

Las recomendaciones de esta tabla son tipos y tamaños de nodos de clústeres iniciales, pero dependen de los requisitos de computación de la carga de trabajo. Para calcular mejor sus requisitos, considere la posibilidad de realizar una prueba de concepto (POC) en la que se utilice [Versiones de prueba](#) para ejecutar posibles configuraciones. Aprovechone un clúster para el almacenamiento de datos de la POC en lugar de Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre cómo realizar una prueba de concepto, consulte [Realización de una prueba de concepto de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Tipo de nodo existente	Cantidad existente de nodos	Nuevo tipo de nodo recomendado	Acción de actualización	
dc2.8xlarge	2–15	ra3.4xlarge	Comience con 2 nodos de ra3.4xlarge para cada 1 nodo de dc2.8xlarge ¹ .	
dc2.8xlarge	16–128	ra3.16xlarge	Comience con 1 nodo de ra3.16xlarge para cada 2 nodos de dc2.8xlarge ¹ .	
dc2.large	1–4	ra3.large	Comience con 1 nodo de ra3.large para cada 1 nodo de dc2.large ¹ . Comience con 2 nodos de ra3.large para cada 2 nodos de dc2.large ¹ . Comience con 3 nodos de ra3.large para cada 3 nodos de dc2.large ¹ . Comience con 3 nodos de ra3.large para	

Tipo de nodo existente	Cantidad existente de nodos	Nuevo tipo de nodo recomendado	Acción de actualización	
			cada 4 nodos de dc2.large ¹ .	
dc2.large	5–15	ra3.xlplus	Comience con 3 nodos de ra3.large para cada 8 nodos de dc2.large ¹ .	
dc2.large	16–32	ra3.4xlarge	Comience con 1 nodo de ra3.4xlarge por cada 8 nodos de dc2.large ^{1,2} .	

¹Es posible que se necesiten nodos adicionales en función de los requisitos de carga de trabajo. Agregar o quitar nodos en función de los requisitos de computación del rendimiento de consulta requerido.

² Los clústeres con el tipo de nodo dc2.large están limitados a 32 nodos.

El número mínimo de nodos para clústeres de algunos tipos de nodos RA3 es de 2 nodos. Tenga esto en cuenta al crear un clúster RA3.

Características de red compatibles con los nodos RA3

Los nodos RA3 admiten una serie de características de red que no están disponibles para otros tipos de nodos. En esta sección, se proporcionan breves descripciones de cada característica y enlaces a documentación adicional:

- Punto de conexión de VPC del clúster aprovisionado: cuando crea o restaura un clúster RA3, Amazon Redshift utiliza un puerto en los rangos 5431-5455 o 8191-8215. Cuando el clúster se configura en un puerto de uno de estos rangos, Amazon Redshift crea automáticamente un punto de conexión de VPC en su cuenta de AWS para el clúster y le asocia una dirección IP privada. Si configura el clúster para que sea de acceso público, Redshift crea una dirección IP elástica en su

cuenta de AWS y la asocia al punto de conexión de VPC. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de comunicación del grupo de seguridad para un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor](#).

- Clústeres RA3 de subred única: puede crear un clúster RA3 con una única subred, pero no puede utilizar las características de recuperación de desastres. Se produce una excepción si habilita la reubicación del clúster cuando la subred no tiene varias zonas de disponibilidad (AZ).
- Grupos de subredes y clústeres RA3 de varias subredes: puede crear un clúster RA3 con varias subredes si crea un grupo de subredes al aprovisionar el clúster en su nube privada virtual (VPC). Un grupo de subredes de clústeres le permite especificar un conjunto de subredes en su VPC y Amazon Redshift crea el clúster en una de ellas. Después de crear un grupo de subredes, puede quitar las subredes que agregó previamente o agregar más. Para obtener más información, consulte [Grupos de subredes del clúster de Amazon Redshift](#).
- Acceso a puntos de conexión entre cuentas o entre VPC: puede acceder a un clúster aprovisionado o a un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor mediante la configuración de un punto de conexión de VPC administrado por Redshift. Puede configurarlo como una conexión privada entre una VPC que contenga un clúster o un grupo de trabajo y una VPC en la que ejecute una herramienta de cliente, por ejemplo. De esta forma, puede acceder al almacenamiento de datos sin usar una dirección IP pública ni enrutar el tráfico a través de Internet. Para obtener más información, consulte [Uso de puntos de conexión de VPC administrados por Redshift en Amazon Redshift](#).
- Reubicación de clústeres: puede trasladar un clúster a otra zona de disponibilidad (AZ) sin pérdida de datos, cuando se produzca una interrupción del servicio. Se habilita en la consola. Para obtener más información, consulte [Reubicación de un clúster](#).
- Nombre de dominio personalizado: puede crear un nombre de dominio personalizado, también conocido como URL personalizada, para su clúster de Amazon Redshift. Es un registro DNS fácil de leer que dirige las conexiones de los clientes SQL al punto de conexión de su clúster. Para obtener más información, consulte [Nombres de dominio personalizados para conexiones de cliente](#).

Operaciones de clúster

Después de crear un clúster, puede realizar operaciones de clúster para optimizar el rendimiento, controlar los costos y garantizar una alta disponibilidad. Las operaciones de clúster le permiten cambiar el tamaño de los clústeres, pausarlos, reanudarlos o, incluso, volver a crearlos a medida que evolucionan las necesidades de almacenamiento de datos.

Entre los casos de uso comunes se incluyen escalar la capacidad de computación para picos de cargas de trabajo, pausar los clústeres durante los períodos de inactividad para reducir los costos y volver a crear los clústeres con diferentes configuraciones o en distintas zonas de disponibilidad para la recuperación de desastres. En las siguientes secciones se describen los detalles de la realización de diversas operaciones de clúster para administrar de forma efectiva el entorno de Amazon Redshift.

Creación de un clúster

Con Amazon Redshift, puede crear un clúster aprovisionado para lanzar un nuevo almacenamiento de datos. Un clúster aprovisionado es una colección de recursos de computación denominados nodos que están organizados en un único sistema de procesamiento masivo en paralelo (MPP).

Antes de crear un clúster, lea [Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift](#) y [Clústeres y nodos de Amazon Redshift](#).

Para crear un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Seleccione Create cluster (Crear clúster) para crearlo.
4. Siga las instrucciones en la página de la consola para introducir las propiedades de la Cluster configuration (Configuración del clúster).

En el siguiente paso, se describe una consola de Amazon Redshift que se ejecuta en una Región de AWS que admite los tipos de nodo RA3. Para obtener una lista de las Regiones de AWS que admiten los tipos de nodo RA3, consulte [Información general sobre los tipos de nodo RA3](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

Si no sabe cuál sería el tamaño adecuado para el clúster, elija Help me choose (Ayúdeme a elegir). De este modo, se inicia una calculadora de tamaño que le hace preguntas sobre el tamaño y las características de consulta de los datos que planea almacenar en el almacenamiento de datos. Si conoce el tamaño requerido para su clúster (es decir, el tipo de nodo y la cantidad de nodos), elija I'll choose (Yo elegiré). A continuación, elija el Node type

(Tipo de nodo) y la cantidad de Nodes (nodos) para determinar el tamaño del clúster para la prueba de concepto.

 Note

Si su organización reúne los requisitos necesarios y su clúster se crea en una Región de AWS donde no está disponible Amazon Redshift sin servidor, es posible que pueda crear un clúster en el programa de prueba gratuita de Amazon Redshift. Elige Producción o Prueba gratuita para responder la pregunta ¿Para qué planifica usar este clúster? Si elige Prueba gratuita, cree una configuración con el tipo de nodo dc2.large. Para obtener más información sobre la elección de una prueba gratuita, consulte [Prueba gratuita de Amazon Redshift](#). Para obtener una lista de las Regiones de AWS donde Amazon Redshift sin servidor está disponible, consulte los puntos de conexión enumerados para la [API de Redshift sin servidor](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

5. En la sección Configuración de la base de datos, especifique un valor para Nombre de usuario del administrador. En Contraseña de administrador, puede elegir entre las siguientes opciones:
 - Generar contraseña: use una contraseña generada por Amazon Redshift.
 - Añadir manualmente una contraseña de administrador: use su propia contraseña.
 - Administrar las credenciales de administrador en AWS Secrets Manager: Amazon Redshift usa AWS Secrets Manager para generar y administrar su contraseña de administrador. El uso de AWS Secrets Manager para generar y administrar el secreto de la contraseña conlleva un gasto. Para obtener información sobre precios de AWS Secrets Manager, consulte [Precios de AWS Secrets Manager](#).
6. (Opcional) Siga las instrucciones en la página de la consola para introducir las propiedades de Cluster permissions (Permisos del clúster). Proporcione permisos de clúster si su clúster necesita acceder a otros servicios de AWS por usted, por ejemplo, para cargar datos desde Amazon S3.
7. Seleccione Create cluster (Crear clúster) para crearlo. El clúster tardará varios minutos antes de estar listo para su uso.

Configuraciones adicionales

Cuando cree un clúster, puede especificar propiedades adicionales para personalizarlo. Puede encontrar más información sobre algunas de estas propiedades en la siguiente lista.

Tipo de dirección IP

Elija el tipo de dirección IP de su clúster. Puede elegir que sus recursos se comuniquen solo a través del protocolo de direccionamiento IPv4 o elegir el modo de doble pila, que permite que sus recursos se comuniquen a través de IPv4 e IPv6. Esta característica solo está disponible en las regiones AWS GovCloud (Este de EE. UU.) y AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.). Para obtener más información sobre las regiones de AWS, consulte [Regiones y zonas de disponibilidad](#).

Nube privada virtual (VPC)

Elija una VPC que tenga un grupo de subredes de clústeres. Después de crear el clúster, el grupo de subredes de clústeres no se puede cambiar.

Grupos de parámetros

Elija un grupo de parámetros para asociarlo al clúster. Si no lo elige, el clúster usará el grupo de parámetros predeterminado.

Cifrado

Elija si desea cifrar todos los datos dentro del clúster y sus instantáneas. Si deja el valor predeterminado, None (Ninguno), no se habilitará el cifrado. Si desea habilitar el cifrado, elija si desea utilizar AWS Key Management Service (AWS KMS) o un módulo de seguridad de hardware (HSM), y establezca la configuración correspondiente. Para obtener información acerca de cifrado en Amazon Redshift, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).

- KMS

Elija Utilizar AWS Key Management Service (AWS KMS) si desea habilitar el cifrado y usar AWS KMS para administrar la clave de cifrado. No olvide elegir la clave que se debe utilizar. Puede elegir una clave predeterminada, una clave de la cuenta actual o una clave de otra cuenta.

Note

Si desea utilizar una clave de otra cuenta de AWS, ingrese el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave que se debe utilizar. Debe tener permisos para usar la

clave. Para obtener más información acerca del acceso a las claves en AWS KMS, consulte [Control del acceso a sus claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para obtener más información acerca de las claves de cifrado de AWS KMS en Amazon Redshift, consulte [Cifrado mediante AWS KMS](#).

- HSM

Seleccione HSM si desea habilitar el cifrado y utilizar un módulo de seguridad de hardware (HSM) para administrar la clave de cifrado.

Si selecciona HSM, elija valores de HSM Connection (conexión de HSM) y HSM Client Certificate (Certificado de cliente de HSM). Estos valores se necesitan para que Amazon Redshift y el HSM establezcan una conexión segura sobre la cual pueda pasar la clave del clúster. La conexión del HSM y el certificado de cliente se deben configurar en Amazon Redshift antes de lanzar un clúster. Para obtener más información acerca de cómo configurar las conexiones del HSM y los certificados de clientes, consulte [Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware](#).

Pista de mantenimiento

Puede elegir si la versión del clúster utilizada es la pista Actual, Anterior o, a veces, la de Previsualización.

Supervisión

Puede elegir si quiere crear alarmas de CloudWatch.

Configurar instantáneas entre regiones

Puede elegir si quiere habilitar las instantáneas entre regiones.

Automated Snapshot Retention Period (Periodo de retención de instantánea automatizada)

Puede elegir el número de días para retener estas instantáneas en un plazo de 35 días. Si el tipo de nodo es DC2, puede elegir cero (0) días para no crear instantáneas automatizadas.

Manual snapshot retention period (Periodo de retención de instantáneas manuales)

Puede elegir el número de días o Indefinitely para retener estas instantáneas.

Creación de una alarma de espacio en disco

Puede supervisar el uso del espacio en disco y configurar alarmas a fin de recibir notificaciones cuando el espacio en disco supere un umbral específico para un clúster. La creación de una alarma de uso de espacio en disco le permite administrar de forma proactiva la capacidad de almacenamiento y evitar problemas causados por la falta de espacio en disco, como los errores de consultas o de ingesta de datos. El siguiente procedimiento lo guía por el proceso de creación de una alarma de uso de espacio en disco.

Para crear una alarma de uso de espacio en disco para un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Alarms (Alarmas).
3. En Actions (Acciones), seleccione Create alarm (Crear alarma). Aparecerá la página Create alarm (Crear alarma).
4. Siga las instrucciones de la página.
5. Elija Crear alarma.

Visualización de un clúster

La visualización de un clúster le permite supervisar y administrar las métricas de configuración, estado y rendimiento del clúster. Al visualizar los detalles del clúster, puede obtener información sobre la utilización de los recursos, los tiempos de ejecución de las consultas y el estado del sistema. En el siguiente procedimiento se muestra cómo acceder a la información del clúster.

Visualización de un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas. Si no tiene ningún clúster, seleccione Create cluster (Crear clúster) para crear uno.
3. Seleccione el nombre del clúster en la lista para ver más detalles sobre un clúster.

Modificación de un clúster

Cuando modifica un clúster, se aplican cambios de inmediato a las siguientes opciones:

- VPC security groups
- Accesible públicamente
- Admin user password (Contraseña del usuario administrador)
- Conexión del HSM
- HSM Client Certificate (Certificado del cliente HSM)
- Información de mantenimiento
- Snapshot preferences (Preferencias de instantáneas)

Los cambios en las siguientes opciones entran en vigor solamente después de reiniciar el clúster:

- Identificador de clúster

Amazon Redshift reinicia el clúster de forma automática cuando cambia el valor de la opción Cluster identifier (Identificador del clúster).

- Enhanced VPC Routing

Amazon Redshift reinicia el clúster de forma automática cuando cambia el valor de la opción Enhanced VPC routing (Enrutamiento de VPC mejorado).

- Grupo de parámetros del clúster
- Tipo de dirección IP

Esta característica solo está disponible en las regiones AWS GovCloud (Este de EE. UU.) y AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.). Para obtener más información sobre las regiones de AWS, consulte [Regiones y zonas de disponibilidad](#).

Si disminuye el período de retención automatizado de snapshots, se eliminarán las snapshots automatizadas existentes cuya configuración no se ajusten al nuevo período de retención. Para obtener más información, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

Para obtener más información acerca de propiedades de clúster, consulte [Configuraciones adicionales](#).

Pasos para modificar un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija el clúster que se va a modificar.
4. Elija Edit (Edición de). Se abrirá la página Edit cluster (Editar clúster).
5. Actualizar propiedades del clúster. Algunas de las propiedades que puede modificar son:
 - Identificador de clúster
 - Retención de instantáneas
 - Reubicación de los clústeres

Para editar la configuración de Red y seguridad, Mantenimiento y Configuraciones de la base de datos, la consola proporciona enlaces a la pestaña de detalles del clúster correspondiente.

6. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Redimensionamiento de un clúster

A medida que la capacidad y el rendimiento del almacenamiento de datos necesitan cambiar, se puede cambiar el tamaño del clúster para llevar a cabo el mejor uso de las opciones de computación y almacenamiento que proporciona Amazon Redshift.

Cuando redimensione un clúster, especifique la cantidad de nodos o el tipo de nodo diferente de la configuración actual del clúster. Mientras el clúster está en proceso de redimensionamiento, no puede ejecutar consultas de escritura de lectura/escritura en el clúster; solo puede ejecutar consultas de solo lectura.

Para obtener más información acerca del redimensionamiento de clústeres, incluido el avance del proceso de redimensionamiento de clústeres utilizando diferentes enfoques, consulte [Redimensionamiento de un clúster](#).

Pasos para redimensionar un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija el clúster al que quiere cambiar el tamaño.
4. En Actions (Acciones), elija Resize (Cambiar tamaño). Se abrirá la página Resize cluster (Cambiar tamaño del clúster).
5. Siga las instrucciones de la página. Puede cambiar el tamaño del clúster ahora, una vez en un momento específico, o aumentar y disminuir el tamaño del clúster según una programación.
6. En función de sus opciones, elija Resize now (Cambiar tamaño ahora) o Schedule resize (Programar cambio de tamaño).

Si tiene nodos reservados, puede actualizarlos a nodos reservados RA3. Puede hacer esto cuando utiliza la consola para restaurar desde una instantánea o para realizar un redimensionamiento elástico. Puede utilizar la consola para guiarse a través de este proceso. Para obtener más información acerca de la actualización a nodos RA3, consulte [Actualización a tipos de nodo RA3](#).

La operación de cambio de tamaño está disponible en dos tipos:

- Cambio de tamaño elástico: puede agregar o eliminar nodos del clúster. También puede cambiar el tipo de nodo, como de nodos DC2 a nodos RA3. Un cambio de tamaño elástico se completa rápidamente y tarda una media de diez minutos. Por este motivo, lo recomendamos como primera opción. Cuando se lleva a cabo un cambio de tamaño elástico, se redistribuyen los sectores de datos, que son particiones a las que se les asigna memoria y espacio de disco en cada nodo. El cambio de tamaño elástico es adecuado en las siguientes situaciones:
 - Agrega o reduce nodos en un clúster existente, pero no cambia el tipo de nodo: esto se llama comúnmente cambio de tamaño in situ. Al realizar este tipo de cambio de tamaño, algunas consultas en ejecución se completan correctamente, pero otras se pueden eliminar como parte de la operación.
 - Cambiar el tipo de nodo de un clúster: al cambiar el tipo de nodo, se crea una instantánea y los datos se redistribuyen del clúster de origen a un clúster compuesto por el nuevo tipo de nodo. Al finalizar, se eliminan las consultas en ejecución. Al igual que en el cambio de tamaño in situ, se completa rápidamente.
- Cambio de tamaño clásico: puede cambiar el tipo de nodo, la cantidad de nodos o ambos de una manera similar al cambio de tamaño elástico. El cambio de tamaño clásico tarda más en completarse, pero puede resultar útil en los casos en que el cambio en el recuento de nodos o el tipo de nodo al que se va a migrar no se encuentre dentro de los límites del cambio de tamaño elástico. Esto se puede aplicar, por ejemplo, cuando el cambio en el recuento de nodos es muy grande.

Temas

- [Elastic resize \(Cambio de tamaño elástico\)](#)
- [Classic resize \(Cambio de tamaño clásico\)](#)

Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)

Una operación de cambio de tamaño elástico, al agregar o eliminar nodos del mismo tipo, tiene las siguientes etapas:

1. El cambio de tamaño elástico toma una instantánea del clúster. Esta instantánea siempre incluye [tablas sin copia de seguridad](#) para nodos RA3 porque no admiten tablas sin copia de seguridad. Las tablas sin copia de seguridad solo son compatibles con nodos DC2. Si el clúster no tiene una instantánea reciente porque deshabilitó las instantáneas automatizadas, la operación de copia de seguridad puede tardar más tiempo. (Para minimizar el tiempo antes de que dé comienzo la operación de cambio de tamaño, le recomendamos habilitar las instantáneas automatizadas o crear una instantánea manual antes de comenzar el cambio de tamaño). Cuando comienza un cambio de tamaño elástico y hay una operación de instantánea en curso, el cambio de tamaño puede devolver un error si la operación de instantánea no se completa en unos pocos minutos. Para obtener más información, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).
2. La operación migra los metadatos del clúster. El clúster no está disponible durante unos minutos. La mayoría de las consultas quedan en pausa temporalmente y las conexiones se mantienen abiertas. Sin embargo, es posible que se eliminen algunas consultas. Esta etapa es breve.
3. Se restablecen las conexiones de la sesión y se reanudan las consultas.
4. El cambio de tamaño elástico redistribuye los datos a los sectores de nodos en segundo plano. El clúster está disponible para operaciones de lectura y escritura, aunque es posible que algunas consultas tarden más tiempo en ejecutarse.
5. Una vez completada la operación, Amazon Redshift envía una notificación de evento.

Cuando utiliza el cambio de tamaño elástico para cambiar el tipo de nodo, funciona de manera similar a cuando agrega o elimina nodos del mismo tipo. En primer lugar, se crea una instantánea. Se aprovisiona un clúster de destino nuevo con los datos más recientes de la instantánea y los datos se transfieren al nuevo clúster en segundo plano. Durante este periodo, los datos son de solo lectura. Cuando el cambio de tamaño está a punto de finalizar, Amazon Redshift actualiza el punto de conexión para que apunte al nuevo clúster y se eliminan todas las conexiones con el clúster de origen.

Es poco probable que se produzca un error en un cambio de tamaño elástico. Sin embargo, en caso de fallo, la reversión se produce automáticamente en la mayoría de los casos sin necesidad de intervención manual.

Si tiene nodos reservados, por ejemplo, nodos reservados DC2, puede actualizarlos a nodos reservados RA3 al realizar un cambio de tamaño. Puede hacer esto cuando efectúa un cambio de tamaño elástico o utiliza la consola para restaurar desde una instantánea. Este tutorial lo guía a través del proceso. Para obtener más información acerca de la actualización a nodos RA3, consulte [Actualización a tipos de nodo RA3](#).

El cambio de tamaño elástico no ordena tablas ni recupera espacio en disco, por lo que no es un sustituto de una operación de limpieza. Para obtener más información, consulte [Limpieza de tablas](#).

El cambio de tamaño elástico tiene las siguientes limitaciones:

- Clústeres de uso compartido de datos y cambio de tamaño elástico: si agrega o quita nodos en un clúster que actúa como productor para el uso compartido de datos, no podrá conectarse a él desde los consumidores mientras Amazon Redshift migre los metadatos del clúster. Del mismo modo, si realiza un cambio de tamaño elástico y elige un nuevo tipo de nodo, el uso compartido de datos no estará disponible mientras las conexiones se descartan y se transfieren al nuevo clúster de destino. En ambos tipos de cambio de tamaño elástico, el productor no está disponible durante varios minutos.
- Transferencia de datos desde una instantánea compartida: para ejecutar un cambio de tamaño elástico en un clúster que está transfiriendo datos desde una instantánea compartida, debe haber al menos una copia de seguridad disponible para el clúster. Puede ver las copias de seguridad en la lista de instantáneas de la consola de Amazon Redshift, el comando `describe-cluster-snapshots` de la CLI o la operación `DescribeClusterSnapshots` de la API.
- Restricción de plataforma: el cambio de tamaño elástico solo está disponible para clústeres que utilizan la plataforma EC2-VPC. Para obtener más información, consulte [Uso de EC2 para crear el clúster](#).
- Consideraciones de almacenamiento: asegúrese de que la configuración del nuevo nodo tenga suficiente almacenamiento para los datos existentes. Es posible que deba agregar nodos adicionales o cambiar la configuración.
- Tamaño del clúster de origen frente al de destino: el número de nodos y el tipo de nodo al que es posible cambiar tamaño con el cambio de tamaño elástico viene determinado por el número de nodos del clúster de origen y el tipo de nodo elegido para el clúster con el tamaño cambiado. Para determinar las posibles configuraciones disponibles, puede usar la consola. También puede

usar el comando `describe-node-configuration-options` de la AWS CLI con la opción `action-type resize-cluster`. Para obtener más información acerca de cómo cambiar el tamaño mediante la consola de Amazon Redshift, consulte [Redimensionamiento de un clúster](#).

En el siguiente ejemplo del comando de la CLI, se describen las opciones de configuración disponibles. En este ejemplo, el clúster denominado `mycluster` es un clúster `dc2.large` de 8 nodos.

```
aws redshift describe-node-configuration-options --cluster-identifier mycluster --region eu-west-1 --action-type resize-cluster
```

Este comando devuelve una lista de opciones con recomendaciones sobre los tipos de nodos, el número de nodos y el uso de disco de cada opción. Las configuraciones devueltas pueden variar en función del clúster de entrada específico. Puede elegir una de las configuraciones devueltas cuando especifique las opciones del comando `resize-cluster` de la CLI.

- Límite de nodos adicionales: el cambio de tamaño elástico tiene límites en los nodos que puede agregar a un clúster. Por ejemplo, un clúster `dc2` admite el cambio de tamaño elástico hasta duplicar el número de nodos. Para ilustrar, puede agregar un nodo a un clúster `dc2.8xlarge` de 4 nodos para convertirlo en un clúster de cinco nodos o agregar más nodos hasta que alcance ocho.

Note

Los límites de crecimiento y reducción se basan en el tipo de nodo original y en el número de nodos del clúster original o de su último cambio de tamaño clásico. Si un cambio de tamaño elástico va a superar los límites de crecimiento o reducción, utilice un cambio de tamaño clásico.

Con algunos tipos de nodos `ra3`, puede aumentar el número de nodos hasta cuatro veces el recuento existente. Específicamente, suponga que su clúster consta de nodos `ra3.4xlarge` o `ra3.16xlarge`. Entonces, puede utilizar el cambio de tamaño elástico para aumentar el número de nodos en un clúster de 8 nodos a 32. Otra opción es elegir un valor por debajo del límite. (Tenga en cuenta que la capacidad de aumentar el clúster cuatro veces depende del tamaño del clúster de origen). Si su clúster tiene nodos `ra3.xlplus`, el límite es doble.

Todos los tipos de nodos ra3 admiten una disminución en el número de nodos a una cuarta parte del recuento existente. Por ejemplo, puede reducir el tamaño de un clúster con nodos ra3.4xlarge de 12 nodos a 3, o a un número por encima del mínimo.

En la siguiente tabla, se enumeran los límites de crecimiento y reducción para cada tipo de nodo que admite el cambio de tamaño elástico.

Tipo de nodo original	Límite de crecimiento	Límite de reducción
ra3.16xlarge	4 veces (de 4 a 16 nodos, por ejemplo)	A una cuarta parte del número (de 16 a 4 nodos, por ejemplo)
ra3.4xlarge	4 veces	A una cuarta parte del número
ra3.xlplus	2 veces (de 4 a 8 nodos, por ejemplo)	A una cuarta parte del número
ra3.large	2 veces	A la mitad del número
dc2.8xlarge	2 veces	A la mitad del número (de 16 a 8 nodos, por ejemplo)
dc2.large	2 veces	A la mitad del número

Note

Elección de tipos de nodos heredados al cambiar el tamaño de un clúster RA3: si intenta cambiar el tamaño de un clúster con nodos RA3 a otro tipo de nodo, como DC2, aparecerá un mensaje de advertencia de validación en la consola y la operación de cambio de tamaño no se completará. Esto ocurre porque no se admite cambiar tamaño a tipos de nodos heredados. De este modo, se evita que un cliente cambie de tamaño a un tipo de nodo obsoleto o que pronto lo estará. Esto se aplica al cambio de tamaño elástico y al cambio de tamaño clásico.

Classic resize (Cambio de tamaño clásico)

El cambio de tamaño clásico se encarga de los casos de uso en los que el cambio del tamaño del clúster o el tipo de nodo no se admiten por el cambio de tamaño elástico. Cuando realiza un cambio de tamaño clásico, Amazon Redshift crea un clúster de destino y migra sus datos y metadatos desde el clúster de origen.

El cambio de tamaño clásico a RA3 puede proporcionar una mejor disponibilidad

El cambio de tamaño clásico se ha mejorado cuando el tipo de nodo de destino es RA3. Para ello, utiliza una operación de copia de seguridad y restauración entre el clúster de origen y el de destino. Cuando comienza el cambio de tamaño, el clúster de origen se reinicia y no está disponible durante unos minutos. Después, el clúster está disponible para operaciones de lectura y escritura mientras el cambio de tamaño continúa en segundo plano.

Verificación del clúster

Para asegurarse de obtener el mejor rendimiento y los mejores resultados cuando realice un cambio de tamaño clásico a un clúster RA3, complete esta lista de comprobación. Si no sigue la lista de verificación, es posible que no obtenga algunos de los beneficios del cambio de tamaño clásico con los nodos RA3, como la capacidad de realizar operaciones de lectura y escritura.

1. El tamaño de los datos debe ser inferior a dos petabytes. (Un petabyte equivale a 1000 terabytes). Para validar el tamaño de los datos, cree una instantánea y compruebe su tamaño. También puede ejecutar la siguiente consulta para comprobar el tamaño:

```
SELECT
sum(case when lower(diststyle) like ('%key%') then size else 0 end) distkey_blocks,
sum(size) as total_blocks,
((distkey_blocks/(total_blocks*1.00)))*100 as Blocks_need_redist
FROM svv_table_info;
```

Solo los superusuarios pueden ver la tabla `svv_table_info`.

2. Antes de iniciar un cambio de tamaño clásico, asegúrese de que dispone de una instantánea manual que no tenga más de 10 horas de antigüedad. Si no es así, tome una instantánea.
3. La instantánea utilizada para realizar el cambio de tamaño clásico no puede utilizarse para restaurar una tabla ni para ningún otro fin.
4. El clúster debe estar en una VPC.

Operaciones de clasificación y distribución que se derivan del cambio clásico de tamaño a RA3

Durante el cambio de tamaño clásico a RA3, las tablas con distribución de claves migradas como distribución EVEN se vuelven a convertir a su estilo de distribución original. La duración de este período depende del tamaño de los datos y de lo ocupado que esté el clúster. Las cargas de trabajo de consulta tienen mayor prioridad para ejecutarse que la migración de datos. Para obtener más información, consulte [Estilos de distribución](#). Durante este proceso de migración, en la base de datos funcionan tanto las lecturas como las escrituras, pero las consultas pueden tardar más en completarse. No obstante, el escalado de la simultaneidad puede aumentar el rendimiento durante este tiempo al agregar recursos para las cargas de trabajo de consulta. Puede ver el progreso de la migración de datos en los resultados de las vistas [SYS_RESTORE_STATE](#) y [SYS_RESTORE_LOG](#). A continuación, encontrará más información sobre la monitorización.

Después de cambiar el tamaño del clúster por completo, se produce el siguiente comportamiento de ordenación:

- Si al cambiar el tamaño el clúster tiene más sectores, las tablas de distribución KEY quedan parcialmente sin ordenar, pero las tablas EVEN permanecen ordenadas. Además, es posible que la información sobre la cantidad de datos ordenados no esté actualizada, justo después de cambiar tamaño. Tras la recuperación de la clave, la limpieza automática ordena la tabla a lo largo del tiempo.
- Si al cambiar tamaño el clúster tiene menos sectores, tanto la tabla de distribución KEY como la tabla de distribución EVEN quedan parcialmente sin ordenar. La limpieza automática ordena la tabla a lo largo del tiempo.

Para obtener más información sobre la limpieza automática de tablas, consulte [Limpieza de tablas](#). Para obtener más información sobre los sectores en los nodos de computación, consulte [Arquitectura del sistema de almacenamiento de datos](#).

Pasos clásicos del cambio de tamaño clásico cuando el clúster de destino es RA3

El cambio de tamaño clásico consta de los siguientes pasos, cuando el tipo de clúster de destino es RA3 y se cumplen los requisitos previos detallados en la sección anterior.

1. La migración se inicia del clúster de origen al clúster de destino. Cuando se aprovisiona el nuevo clúster de destino, Amazon Redshift envía una notificación de evento para indicar que comenzó el cambio de tamaño. Reinicia el clúster existente, cerrando así todas las conexiones. Si su

- clúster existente es un clúster productor de intercambio de datos, las conexiones con los clústeres consumidores también se cierran. El reinicio dura unos minutos.
2. Tras el reinicio, la base de datos está disponible para lecturas y escrituras. Además, se reanuda el uso compartido de datos, lo que dura unos minutos adicionales.
 3. Los datos se migran al clúster de destino. Cuando el tipo de nodo de destino es RA3, las lecturas y escrituras están disponibles durante la migración de datos.
 4. Cuando el proceso de cambio de tamaño está a punto de finalizar, Amazon Redshift actualiza el punto de conexión del clúster de destino y se eliminan todas las conexiones al clúster de origen. El clúster de destino se convierte en el productor para el uso compartido de datos.
 5. El cambio de tamaño se completa. Amazon Redshift envía una notificación de evento.

Puede ver el progreso del cambio de tamaño en la consola de Amazon Redshift. El tiempo que toma cambiar el tamaño de un clúster depende de la cantidad de datos.

Note

Elección de tipos de nodos heredados al cambiar el tamaño de un clúster RA3: si intenta cambiar el tamaño de un clúster con nodos RA3 a otro tipo de nodo, como DC2, aparecerá un mensaje de advertencia de validación en la consola y la operación de cambio de tamaño no se completará. Esto ocurre porque no se admite cambiar tamaño a tipos de nodos heredados. De este modo, se evita que un cliente cambie de tamaño a un tipo de nodo obsoleto o que pronto lo estará. Esto se aplica al cambio de tamaño elástico y al cambio de tamaño clásico.

Supervisión de un cambio de tamaño clásico cuando el clúster de destino es RA3

Para monitorear un cambio de tamaño clásico de un clúster aprovisionado en curso, incluida la distribución de claves, utilice [SYS_RESTORE_STATE](#). Muestra el porcentaje completado de la tabla que se está convirtiendo. Debe ser superusuario para acceder a los datos.

Elimine las tablas que no necesite cuando realice un cambio de tamaño clásico. De este modo, las tablas existentes podrán distribuirse con mayor rapidez.

Pasos de cambio de tamaño clásico cuando el clúster de destino no es RA3

El cambio de tamaño clásico consiste en lo siguiente cuando el tipo de nodo de destino es cualquier otro que no sea RA3, como DC2, por ejemplo.

1. La migración se inicia del clúster de origen al clúster de destino. Cuando se aprovisiona el nuevo clúster de destino, Amazon Redshift envía una notificación de evento para indicar que comenzó el cambio de tamaño. Reinicia el clúster existente, cerrando así todas las conexiones. Si su clúster existente es un clúster productor de intercambio de datos, las conexiones con los clústeres consumidores también se cierran. El reinicio dura unos minutos.

Tenga en cuenta que cualquier relación de base de datos, como una tabla o una vista materializada, creada con `BACKUP NO` no se retiene durante el cambio de tamaño clásico. Para obtener más información, consulte [CREATE MATERIALIZED VIEW](#).

2. Tras el reinicio, la base de datos estará disponible solo para lectura. Se reanuda el uso compartido de datos, lo que requiere unos minutos adicionales.
3. Los datos se migran al clúster de destino. La base de datos sigue siendo de solo lectura.
4. Cuando el proceso de cambio de tamaño está a punto de finalizar, Amazon Redshift actualiza el punto de conexión del clúster de destino y se eliminan todas las conexiones al clúster de origen. El clúster de destino se convierte en el productor para el uso compartido de datos.
5. El cambio de tamaño se completa. Amazon Redshift envía una notificación de evento.

Puede ver el progreso del cambio de tamaño en la consola de Amazon Redshift. El tiempo que toma cambiar el tamaño de un clúster depende de la cantidad de datos.

Note

El cambio de tamaño de un clúster con una gran cantidad de datos puede durar días o incluso semanas cuando el clúster de destino no es RA3 o no cumple los requisitos previos para un clúster de destino RA3 detallados en la sección anterior.

Tenga en cuenta también que la capacidad de almacenamiento utilizada para el clúster puede aumentar después de un cambio de tamaño clásico. Este es el comportamiento normal del sistema cuando el clúster tiene sectores de datos adicionales que resultan del cambio de tamaño clásico. Este uso de capacidad adicional puede ocurrir incluso cuando la cantidad de nodos del clúster sigue igual.

Cambio de tamaño elástico frente a cambio de tamaño clásico

En la siguiente tabla, se compara el comportamiento entre los dos tipos de cambio de tamaño.

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
Retención de datos del sistema	El cambio de tamaño elástico retiene los datos de registro del sistema.	El cambio de tamaño clásico no retiene las tablas ni los datos del sistema.	Si tiene habilitado o el registro de auditoría en el clúster de origen, podrá seguir teniendo acceso a los registros en Amazon S3 o en CloudWatch después de un cambio de tamaño. Puede omitir o				

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
			eliminar estos registros según lo especifiquen las políticas de datos.				

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
Cambios de tipos de nodos	Cambio de tamaño elástico, cuando el tipo de nodo no cambia: cambio de tamaño in situ; se conservan la mayoría de las consultas. Cambio de tamaño elástico, con un nuevo tipo de nodo seleccionado: se crea un clúster nuevo. Se eliminan las consultas cuando se completa el proceso de cambio de tamaño.	Cambio de tamaño clásico: se crea un clúster nuevo. Se eliminan las consultas durante el proceso de cambio de tamaño.					

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
Retención de sesiones y consultas	El cambio de tamaño elástico retiene las sesiones y las consultas cuando el tipo de nodo es el mismo en el clúster de origen y de destino. Si elige un nuevo tipo de nodo, las consultas se eliminan.	El cambio de tamaño clásico no retiene las sesiones ni las consultas. Las consultas se eliminan.	Cuando se eliminan las consultas, es posible que haya cierto deterioro en el rendimiento. Es mejor realizar una operación de cambio de tamaño durante un periodo de uso ligero.				

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
Cancelación de una operación de cambio de tamaño	No se puede cancelar un cambio de tamaño elástico.	Para cancelar una operación de cambio de tamaño clásico antes de que se complete, elija Cancel resize (Cancelar cambio de tamaño) en los detalles del clúster que se muestran en la consola de Amazon Redshift.	La cantidad de tiempo que toma cancelar un cambio de tamaño depende de la fase en que cancela la operación de cambio de tamaño. Cuando lo hace, el clúster no está disponible.				

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
			e hasta que se completa la operación de cancelación. Si la operación de cambio de tamaño está en la etapa final, no podrá cancelarla. En el caso de cambio de tamaño clásico				

Comportamiento	Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)	Classic resize (Cambio de tamaño clásico)	Comentarios				
			a un clúster RA3, no se puede cancelar.				

Programación de un cambio de tamaño

Puede programar operaciones de cambio de tamaño para que el clúster se pueda escalar verticalmente para anticipar un uso elevado o reducir verticalmente para ahorrar costos. La programación funciona tanto para el cambio de tamaño elástico como para el clásico. Puede configurar una programación en la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Redimensionamiento de un clúster](#) en Administración de clústeres a través de la consola. También puede utilizar las operaciones de la AWS CLI o de la API de Amazon Redshift para programar un cambio de tamaño. Para obtener más información, consulte [create-scheduled-action](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI o [CreateScheduledAction](#) en la Referencia de la API de Amazon Redshift.

Instantánea, restauración y cambio de tamaño

El [cambio de tamaño elástico](#) es el método más rápido de cambiar el tamaño de un clúster de Amazon Redshift. Si el cambio de tamaño elástico no es una opción y necesita acceso de escritura casi constante al clúster, utilice las operaciones de instantánea y restauración con el cambio de tamaño clásico descritas en la siguiente sección. Este enfoque requiere que cualquier dato que se escriba en el clúster de origen después de que se tomó la instantánea deba copiarse manualmente al clúster de destino después del cambio. Según el tiempo que tome la copia, es posible que deba repetir esto varias veces hasta que obtenga los mismos datos en ambos clústeres. A continuación, puede realizar el cambio al clúster de destino. Este proceso puede tener un impacto negativo en las consultas existentes hasta que el conjunto completo de datos esté disponible en el clúster de destino. No obstante, sí reduce la cantidad de tiempo en el que no puede escribir a la base de datos.

Para el método de instantánea, restauración y cambio de tamaño se utiliza el siguiente proceso:

1. Tome una instantánea del clúster existente. El clúster existente es el de origen.
2. Anote la hora a la que se realizó la instantánea. Esto sirve para que más adelante pueda identificar el punto temporal en el que tendrá que volver a ejecutar los procesos de extracción, transformación y carga (ETL) para cargar cualquier dato posterior a la instantánea en la base de datos de destino.
3. Restaure la instantánea en un clúster nuevo. Este clúster nuevo es el de destino. Compruebe que existan los datos de ejemplo en el clúster de destino.
4. Cambie el tamaño del clúster de destino. Elija el nuevo tipo de nodo, el número de nodos y otras configuraciones para el clúster de destino.
5. Revise las cargas de los procesos ETL que ocurrieron después de que tomó la instantánea del clúster de origen. Asegúrese de volver a cargar los mismos datos en el mismo orden en el clúster de destino. Si tiene cargas de datos en curso, repita este proceso varias veces hasta que los datos sean los mismos en el clúster de origen como en el de destino.
6. Detenga todas las consultas en ejecución en el clúster de origen. Para ello, puede reiniciar el clúster o puede registrarse como superusuario y utilizar los comandos [PG_CANCEL_BACKEND](#) y [PG_TERMINATE_BACKEND](#). El reinicio del clúster es la forma más sencilla de asegurar que el clúster no esté disponible.
7. Cambie el clúster de origen. Por ejemplo, cambie el nombre de `examplecluster` a `examplecluster-source`.
8. Cambie el nombre del clúster de destino para utilizar el nombre del clúster de origen antes del cambio de nombre. Por ejemplo, cambie el nombre del clúster de destino anterior a `examplecluster`. A partir de este punto, cualquier aplicación que utilice el punto de conexión que contiene `examplecluster` se conecta al clúster de destino.
9. Elimine el clúster de origen después de cambiar al clúster de destino y compruebe que todos los procesos funcionen según lo previsto.

También puede cambiar el nombre de los clústeres de origen y de destino antes de volver a cargar los datos en el clúster de destino. Este enfoque funciona si no requiere que los sistemas e informes dependientes estén inmediatamente actualizados con los del clúster de destino. En este caso, el paso 6 se mueve al final del proceso descrito anteriormente.

El proceso de cambio de nombre solo se requiere si desea que las aplicaciones sigan utilizando el mismo punto de conexión para conectarse al clúster. Si no necesita esto, en su lugar puede actualizar cualquier aplicación que se conecte al clúster para utilizar el punto de conexión del clúster de destino sin cambiar el nombre del clúster.

Existen algunos beneficios en reutilizar el nombre de un clúster. Primero, no necesita actualizar las cadenas de conexión de aplicaciones ya que el punto de conexión no cambia, aunque cambia el clúster subyacente. En segundo lugar, los elementos relacionados, como las alarmas de Amazon CloudWatch y las notificaciones de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS), están asociados al nombre del clúster. Esta asociación significa que puede seguir utilizando las mismas alarmas y notificaciones que configuró para el clúster. Este uso continuo es principalmente un problema en los entornos de producción, donde se desea tener la flexibilidad para cambiar el tamaño del clúster sin tener que volver a configurar los elementos relacionados, como alarmas y notificaciones.

Cambio de nombre de un clúster

Puede cambiar el nombre de un clúster si desea que el clúster utilice un nombre diferente. Como el punto de conexión del clúster incluye el nombre del clúster (lo que también se conoce como identificador del clúster), el punto de conexión cambia y pasa a utilizar el nombre nuevo una vez que termina el cambio de nombre. Por ejemplo, si tiene un clúster denominado `examplecluster` y le cambia el nombre por `newcluster`, el punto de conexión pasa a utilizar el identificador `newcluster`. Se debe actualizar cualquier aplicación que se conecte al clúster con el nuevo punto de conexión.

Puede cambiar el nombre de un clúster si desea cambiar el clúster con el que se conectan sus aplicaciones sin tener que cambiar el punto de conexión en esas aplicaciones. En este caso, primero debe cambiar el nombre del clúster original y, luego, cambiar el del segundo clúster para volver a utilizar el nombre del clúster original antes del cambio. Es necesario hacer esto porque el identificador de clúster debe ser único dentro de su cuenta y región, por lo que el clúster original y el segundo clúster no pueden tener el mismo nombre. Si no desea cambiar las propiedades de conexión de ninguna de las aplicaciones dependientes, puede hacerlo restaurando el clúster desde una instantánea.

Note

Si elimina el clúster original, tendrá que eliminar todas las snapshots no deseadas del clúster.

Cuando cambia el nombre de un clúster, el estado del clúster cambia a `renaming` hasta que termina el proceso. El nombre del DNS anterior que utilizaba el clúster se elimina de inmediato, si bien puede quedar almacenado en caché por varios minutos. El nuevo nombre del DNS del clúster que fue renombrado se efectiviza, aproximadamente, a los 10 minutos. El clúster renombrado estará

disponible una vez que se efectiviza el nombre nuevo. Se reiniciará el clúster y se perderá cualquier conexión establecida con el clúster. Después que se completa el proceso, el punto de conexión pasará a utilizar el nombre nuevo. Por este motivo, debe detener la ejecución de consultas antes de comenzar con el cambio de nombre y las debe reiniciar una vez que termina con el cambio.

Las snapshots del clúster quedan almacenadas y todas las snapshots asociadas con el clúster quedan asociadas con ese clúster después de que se le cambia el nombre. Por ejemplo, suponga que tiene un clúster que sirve a su base de datos de producción y que ese clúster tiene varias instantáneas. Si cambia el nombre del clúster y, a continuación, lo reemplaza en el entorno de producción por una instantánea, el clúster que renombró sigue teniendo esas instantáneas asociadas a él.

Las alarmas de Amazon CloudWatch y las notificaciones de eventos de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) están asociadas al nombre del clúster. Si cambia el nombre del clúster, debe actualizar estos otros elementos asociados como corresponda. Puede actualizar las alarmas de CloudWatch en la consola de CloudWatch y puede actualizar las notificaciones de eventos de Amazon SNS en la consola de Amazon Redshift en el panel Events (Eventos). La carga y los datos de consulta del clúster muestran los datos antes y después del cambio de nombre. No obstante, los datos de rendimiento se reinician una vez que termina el proceso de cambio de nombre.

Para obtener más información, consulte [Modificación de un clúster](#).

Actualizar la versión de lanzamiento de un clúster

Puede actualizar la versión de mantenimiento de un clúster que tiene un valor de Release Status (Estado de la versión) de New release available (Nueva actualización disponible). Puede optar por actualizar la versión de mantenimiento inmediatamente o en el siguiente período de mantenimiento.

Important

Si actualiza inmediatamente, el clúster está sin conexión hasta que finalice la actualización.

Para actualizar un clúster a una nueva versión de lanzamiento

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).

3. Elija el clúster que quiere actualizar.
4. En Actions (Acciones), seleccione Upgrade cluster version (Actualizar versión del clúster). Aparecerá la página Upgrade cluster version (Actualizar versión del clúster).
5. Siga las instrucciones de la página.
6. Seleccione Upgrade cluster version (Actualizar versión del clúster).

Pausa y reanudación de un clúster

Si tiene un clúster que solo tiene que estar disponible en momentos específicos, puede pausar el clúster y reanudarlo posteriormente. Mientras el clúster está en pausa, la facturación bajo demanda se suspende. Solo el almacenamiento del clúster incurre en cargos. Para obtener más información acerca de los precios, consulte la [página de precios de Amazon Redshift](#).

Cuando pausa un clúster, Amazon Redshift crea una instantánea, comienza a terminar consultas y pone el clúster en estado de pausa. Si elimina un clúster en pausa sin solicitar una instantánea final, no podrá restaurar el clúster. No puede cancelar o deshacer una pausa o reanudar una operación después de que se haya iniciado.

Puede pausar y reanudar un clúster en la consola de Amazon Redshift con AWS CLI o con operaciones de la API de Amazon Redshift.

Puede programar acciones para pausar y reanudar un clúster. Cuando utiliza la nueva consola de Amazon Redshift para crear una programación periódica para pausar y reanudar, se crean dos acciones programadas para el intervalo de fechas que elija. Los nombres de las acciones programadas tienen el sufijo `-pause` y `-resume`. La longitud total del nombre debe ajustarse al tamaño máximo de un nombre de acción programada.

No puede pausar los siguientes tipos de clústeres:

- Clústeres clásicos de EC2.
- Clústeres que no están activos, por ejemplo, un clúster que se está modificando actualmente.
- Clústeres de módulo de seguridad de hardware (HSM)
- Clústeres que tienen instantáneas automatizadas desactivadas.

Cuando decida pausar un clúster, tenga en cuenta lo siguiente:

- Las tablas sin copia de seguridad del clúster se restauran al reanudar para los tipos de instancia RA3. No se restauran para los tipos de instancia DC2. Para obtener más información acerca de las tablas sin copia de seguridad, consulte [Exclusión de tablas de instantáneas](#).
- Las conexiones o consultas al clúster no están disponibles.
- No puede ver la información de supervisión de consultas de un clúster pausado en la consola de Amazon Redshift.
- No se puede modificar un clúster en pausa. Las acciones programadas en el clúster no se realizan. Estas incluyen la creación de instantáneas, el cambio de tamaño de los clústeres y las operaciones de mantenimiento de clústeres.
- Las métricas de hardware no se crean. Actualice sus alarmas de CloudWatch si tiene alarmas establecidas en las métricas que faltan.
- No puede copiar las instantáneas automatizadas más recientes de un clúster en pausa en instantáneas manuales.
- Mientras un clúster está en pausa, no se puede reanudar hasta que se complete la operación de pausa.
- Cuando pausa un clúster, la facturación se suspende. No obstante, la operación de pausa normalmente se completa en 15 minutos, en función del tamaño del clúster.
- Los registros de auditoría se archivan y no se restauran al reanudar.
- Después de pausar un clúster, es posible que los seguimientos y los registros no estén disponibles para solucionar los problemas que se produjeron antes de la pausa.
- Las tablas sin copia de seguridad del clúster no se restauran al reanudar. Para obtener más información acerca de las tablas sin copia de seguridad, consulte [Exclusión de tablas de instantáneas](#).
- Si administra sus credenciales de administrador con AWS Secrets Manager y pausa su clúster, el secreto del clúster no se eliminará y se le seguirá cobrando por el secreto. Para obtener más información sobre cómo administrar su contraseña de administrador de Redshift con AWS Secrets Manager, consulte [Administración de las contraseñas de administrador de Amazon Redshift mediante AWS Secrets Manager](#).

Cuando reanude un clúster, tenga en cuenta lo siguiente:

- La versión del clúster reanudado se actualiza a la versión de mantenimiento en función de la ventana de mantenimiento del clúster.

- Si elimina la subred asociada a un clúster en pausa, es posible que tenga una red incompatible. En este caso, restaure el clúster a partir de la última instantánea.
- Si elimina una dirección IP elástica mientras el clúster está en pausa, se solicita una nueva dirección IP elástica.
- Si Amazon Redshift no puede reanudar el clúster con su interfaz de red elástica anterior, Amazon Redshift intenta asignar una nueva.
- Cuando se reanuda un clúster, las direcciones IP de los nodos pueden cambiar. Es posible que tenga que actualizar la configuración de la VPC para admitir estas nuevas direcciones IP para características como COPY desde Secure Shell (SSH) o COPY desde Amazon EMR.
- Si intenta reanudar un clúster que no está en pausa, la operación de reanudación devuelve un error. Si la operación de reanudación forma parte de una acción programada, modifique o elimine la acción programada para evitar errores futuros.
- En función del tamaño del clúster, puede tardar varios minutos en reanudar un clúster antes de que se puedan procesar las consultas. Además, el rendimiento de la consulta puede verse afectado durante algún periodo de tiempo mientras el clúster se vuelve a hidratar después de que se complete la reanudación.

Reinicio de un clúster

El reinicio de un clúster es una operación de clúster que reinicia el clúster con la misma configuración que tenía antes del reinicio. Puede reiniciar un clúster para aplicar actualizaciones de mantenimiento pendientes, restablecer cambios de configuración, recuperarse de determinados problemas o solucionar problemas del clúster. El reinicio de un clúster puede ayudar a garantizar un rendimiento, una seguridad y una estabilidad óptimos del entorno de Amazon Redshift. El siguiente procedimiento proporciona pasos detallados para reiniciar un clúster de Amazon Redshift.

Cuando reinicia un clúster, el estado se establece en `rebooting` y se crea un evento de clúster cuando se completa el reinicio. Se aplican todas las modificaciones pendientes al clúster en este reinicio.

Pasos para reiniciar de un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija el clúster que quiere reiniciar.

4. En Actions (Acciones), elija Reboot cluster (Reiniciar clúster). Se abrirá la página Reboot cluster (Reiniciar clúster).
5. Seleccione Reboot cluster (Reiniciar clúster).

Reubicación de un clúster

Mediante el uso de la reubicación en Amazon Redshift, se permite que Amazon Redshift mueva un clúster a otra zona de disponibilidad (AZ) sin pérdida de datos ni cambios en las aplicaciones. Con la reubicación, puede continuar las operaciones cuando hay una interrupción del servicio en el clúster con un impacto mínimo.

Cuando la reubicación de clústeres está activada, Amazon Redshift puede elegir reubicar clústeres en algunas situaciones. En particular, esto sucede cuando los problemas de la zona de disponibilidad actual impiden la operación óptima del clúster o para mejorar la disponibilidad del servicio. También puede invocar la función de reubicación en los casos en que las restricciones de recursos en una zona de disponibilidad determinada interrumpen las operaciones del clúster. Un ejemplo es la capacidad de reanudar o cambiar el tamaño de un clúster. Amazon Redshift ofrece la característica de reubicación sin cargo adicional.

Cuando un clúster de Amazon Redshift se reubica en una nueva zona de disponibilidad, el nuevo clúster tiene el mismo punto de enlace que el clúster original. Sus aplicaciones pueden volver a conectarse al punto de enlace y continuar las operaciones sin modificaciones ni pérdida de datos. Sin embargo, es posible que la reubicación no siempre sea posible debido a posibles restricciones de recursos en una zona de disponibilidad determinada.

La reubicación del clúster de Amazon Redshift solo se admite para los tipos de instancias RA3. Los tipos de instancias RA3 utilizan Redshift Managed Storage (RMS) como capa de almacenamiento duradera. La copia más reciente de los datos de un clúster siempre está disponible en otras zonas de disponibilidad de una región de AWS. En otras palabras, puede reubicar un clúster de Amazon Redshift a otra zona de disponibilidad sin pérdida de datos.

Cuando activa la reubicación de su clúster, Amazon Redshift lo migra para que esté detrás de un proxy. Esto ayuda a implementar el acceso independiente de la ubicación a los recursos de cómputo de un clúster. La migración hace que se reinicie el clúster. Cuando un clúster se reubica en otra zona de disponibilidad, se produce una interrupción mientras el nuevo clúster vuelve a estar online en la nueva zona de disponibilidad. Sin embargo, no es necesario realizar ningún cambio en las aplicaciones porque el punto de enlace del clúster permanece sin cambios incluso después de que el clúster se reubica en la nueva zona de disponibilidad.

La reubicación de clústeres está habilitada de forma predeterminada en los clústeres RA3 recién creados o restaurados cuyo grupo de subredes incluye varias zonas de disponibilidad. Amazon Redshift asigna 5439 como puerto predeterminado al crear un clúster aprovisionado. Puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431-5455 u 8191-8215. (No cambie a un puerto fuera de dichos intervalos pues se genera un error). Para cambiar el puerto predeterminado de un clúster aprovisionado, utilice la consola de Amazon Redshift, la AWS CLI o la API de Amazon Redshift. Para cambiar el puerto predeterminado de un grupo de trabajo sin servidor, utilice la AWS CLI o la API de Amazon Redshift sin servidor.

Si activa la reubicación y utiliza actualmente la dirección IP del nodo principal para acceder al clúster o enrutamiento de VPC mejorado, asegúrese de cambiar ese acceso. En su lugar, utilice la dirección IP asociada al punto de enlace de la nube virtual privada (VPC) del clúster. Para buscar esta dirección IP del clúster, busque y utilice el punto de enlace de la VPC en la sección Network and security (Red y seguridad) de la página de detalles del clúster. Para obtener más detalles acerca del punto de enlace de la VPC, inicie sesión en la consola de Amazon VPC.

También puede recurrir a la AWS Command Line Interface (AWS CLI) a fin de utilizar el comando `describe-vpc-endpoints` para obtener la interfaz de red elástica asociada al punto de enlace. Puede utilizar el comando `describe-network-interfaces` para obtener la dirección IP asociada. Para obtener más información acerca de los comandos de la AWS CLI de Amazon Redshift, consulte [Comandos disponibles](#) en la Referencia de los comandos de la AWS CLI.

Limitaciones

Cuando utilice la reubicación de Amazon Redshift, tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

- Es posible que la reubicación de clústeres no sea posible en todos los escenarios debido a posibles limitaciones de recursos en una zona de disponibilidad determinada. Si esto sucede, Amazon Redshift no cambia el clúster original.
- La reubicación no es compatible con las familias de productos de instancias DC2.
- No se puede realizar una reubicación entre regiones de AWS.
- La reubicación de Amazon Redshift se establece de forma predeterminada en el número de puerto 5439. También puede cambiar a otro puerto del intervalo de puertos 5431 a 5455 u 8191 a 8215.

Administración de la reubicación mediante la consola

Puede administrar la configuración de la reubicación de clústeres mediante la consola de Amazon Redshift.

Activación de la reubicación al crear un nuevo clúster

Utilice el siguiente procedimiento para desactivar la reubicación al crear un nuevo clúster.

Activación de la reubicación de un nuevo clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija Create cluster (Crear clúster) para crear un nuevo clúster. Para obtener más información sobre cómo crear un clúster, consulte [Introducción a los almacenamientos de datos aprovisionados de Amazon Redshift](#) en la Guía de introducción a Amazon Redshift.
4. En Copia de seguridad, para Reubicación del clúster, elija Desactivado. La reubicación se activa de forma predeterminada.
5. Elija Create cluster.

Modificación de la reubicación de un clúster existente

Utilice el siguiente procedimiento para cambiar la configuración de reubicación de un clúster existente.

Para modificar la configuración de reubicación de un clúster existente

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el nombre del clúster que desea modificar de la lista. Se abrirá la página de detalles del clúster.
4. Elija la pestaña Maintenance (Mantenimiento) y, a continuación, en la sección Backup details (Detalles de copia de seguridad), elija Edit (Editar).
5. En Copia de seguridad, elija Desactivado. La reubicación se activa de forma predeterminada.

6. Elija Modificar clúster.

Reubicación de un clúster

Utilice el siguiente procedimiento para reubicar manualmente un clúster en otra zona de disponibilidad. Esto resulta especialmente útil cuando desea probar la configuración de red en zonas de disponibilidad secundarias o cuando se encuentra con restricciones de recursos en la zona de disponibilidad actual.

Para reubicar un clúster en otra zona de disponibilidad

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el nombre del clúster que desea mover de la lista. Se abrirá la página de detalles del clúster.
4. En Actions (Acciones), elija Relocate (Reubicar). Se abrirá la página Relocate cluster (Reubicar clúster).
5. (Opcional) Elija una Availability Zone (Zona de disponibilidad). Si no elige una zona de disponibilidad, Amazon Redshift elige una para usted.

Amazon Redshift comienza la reubicación y muestra el clúster como en estado de reubicación. Una vez finalizada la reubicación, el estado del clúster cambia a disponible.

Administración de la reubicación mediante la CLI de Amazon Redshift

Puede administrar la configuración de la reubicación de clústeres mediante la AWS Command Line Interface (CLI).

Con la AWS CLI, el siguiente comando de ejemplo crea un clúster de Amazon Redshift denominado **mycluster** que tiene activada la reubicación.

```
aws redshift create-cluster --cluster-identifier mycluster --number-of-nodes 2 --
master-username enter a username --master-user-password enter a password --node-type
ra3.4xlarge --port 5439 --no-availability-zone-relocation
```

Si el clúster actual utiliza un puerto diferente, debe modificarlo para que use el rango de puerto 5431-5455 o 8191-8215 antes de modificarlo para activar la reubicación. El valor predeterminado es 5439. El siguiente comando de ejemplo modifica el puerto en caso de que el clúster no use uno de los intervalos dados.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --port 5439
```

El siguiente comando de ejemplo incluye el parámetro `availability-zone-relocation` en el clúster de Amazon Redshift.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --availability-zone-relocation
```

El siguiente comando de ejemplo desactiva el parámetro `availability-zone-relocation` en el clúster de Amazon Redshift.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --no-availability-zone-relocation
```

El siguiente comando de ejemplo invoca la reubicación en el clúster de Amazon Redshift.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --availability-zone us-east-1b
```

Cierre y eliminación de un clúster

Puede cerrar su clúster sin desea que deje de funcionar y generar cargos. Cuando lo cierra, puede crear una snapshot final. Si crea una instantánea final, Amazon Redshift creará una instantánea manual de su clúster antes de cerrarlo. Si planifica aprovisionar un nuevo clúster con los mismos datos y la misma configuración que el que está eliminado, necesitará una instantánea manual. Con una instantánea manual, puede restaurar la instantánea más tarde y continuar utilizando el clúster.

Si ya no necesita su clúster ni los datos de este, puede cerrarlo sin crear una snapshot final. En este caso, el clúster y los datos se eliminan de manera permanente.

Independientemente de que cierre su clúster con una snapshot manual final o no, todas las snapshots automatizadas asociadas con el clúster se eliminarán después de que se cierre el clúster. Se conservará toda snapshot manual asociada con el clúster. Cualquier instantánea manual que se

retenga, incluida la instantánea final opcional, se cobrará con la tarifa de almacenamiento de Amazon Simple Storage Service si no hay ningún otro clúster en ejecución en el momento en que se cierre el clúster o si se supera la capacidad de almacenamiento gratuito disponible que se proporciona para ejecutar los clústeres de Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de los cargos de almacenamiento de las instantáneas, consulte la [página de precios de Amazon Redshift](#).

Al eliminar un clúster, también se eliminan todos los secretos de AWS Secrets Manager asociados.

Para eliminar un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija el clúster que quiere eliminar.
4. En Actions (Acciones), seleccione Delete (Eliminar). Se abrirá la página Delete cluster (Eliminar clúster).
5. Seleccione Delete cluster (Eliminar clúster).

 Note

Cuando elimina un clúster y elige crear una instantánea final, Amazon Redshift detendrá la solicitud de eliminación si hay una operación de restauración en curso en el clúster. Si esto ocurre, puede eliminar el clúster sin una instantánea final o puede eliminarlo con una instantánea final una vez finalizada la restauración.

Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift

Las snapshots son backups de un momento determinado de un clúster. Existen dos tipos de instantáneas: automatizadas y manuales. Amazon Redshift almacena estas instantáneas internamente en Amazon S3 con una conexión de capa de conexión segura (SSL) cifrada.

Amazon Redshift realiza instantáneas progresivas de forma automática que hacen un seguimiento de los cambios realizados en el clúster desde la instantánea automatizada anterior. Las instantáneas automatizadas conservan todos los datos requeridos para restaurar un clúster a partir de una instantánea. Puede crear una programación de instantáneas para controlar cuándo se realizan las instantáneas automatizadas o realizar una instantánea manual en cualquier momento.

Cuando restaura datos a partir de una instantánea, Amazon Redshift crea un clúster nuevo y lo pone a disposición antes de que se carguen todos los datos, de modo que usted pueda empezar a consultar el clúster nuevo de inmediato. El clúster transmite datos bajo demanda desde la instantánea en respuesta a consultas activas, luego carga los datos restantes en un segundo plano.

Al lanzar un clúster, puede establecer el periodo de retención para las instantáneas automatizadas y manuales. Puede cambiar el periodo de retención predeterminado para las instantáneas automatizadas y manuales mediante la modificación del clúster. Puede cambiar el periodo de retención para una instantánea manual en el momento de crear la instantánea o modificando la instantánea.

Puede monitorizar el progreso de las instantáneas consultando los detalles de la propia instantánea en la AWS Management Console o llamando a [describe-cluster-snapshots](#) en la CLI o a la acción de API [DescribeClusterSnapshots](#). Para una instantánea en proceso, estos muestran información como el tamaño de la instantánea incremental, la tasa de transferencia, el tiempo transcurrido y el tiempo restante estimado.

Para asegurarse de que las copias de seguridad estén siempre disponibles para el clúster, Amazon Redshift almacena instantáneas en un bucket de Amazon S3 administrado internamente que administra Amazon Redshift. Para administrar los cargos de almacenamiento, evalúe cuántos días necesita conservar las instantáneas automatizadas y configure el periodo de retención en consecuencia. Elimine las instantáneas manuales que ya no necesita. Para obtener más información acerca del costo del almacenamiento de copias de seguridad, consulte la página [Precios de Amazon Redshift](#).

También puede crear y restaurar instantáneas con AWS Backup, un servicio totalmente administrado que le ayuda a centralizar y automatizar la protección de datos en todos los servicios de AWS, en la nube y en las instalaciones. Para obtener más información, consulte [Integración de AWS Backup con Amazon Redshift](#). Para obtener más información sobre AWS Backup, consulte [¿Qué es AWS Backup?](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Uso de instantáneas y copias de seguridad en Amazon Redshift sin servidor

Amazon Redshift sin servidor, al igual que un clúster aprovisionado, le permite realizar una copia de seguridad como una representación en un momento dado de los objetos y datos del espacio de nombres. Hay dos tipos de copias de seguridad en Amazon Redshift sin servidor: las instantáneas que se crean manualmente y los puntos de recuperación que Amazon Redshift sin servidor crea automáticamente. Puede encontrar más información sobre el uso de instantáneas para Amazon Redshift sin servidor en [Instantáneas y puntos de recuperación](#).

También puede restaurar una instantánea de un clúster aprovisionado a un espacio de nombres sin servidor. Para obtener más información, consulte [Restauración de un espacio de nombres sin servidor desde una instantánea](#).

Instantáneas automatizadas

Cuando las instantáneas automatizadas están habilitadas para un clúster, Amazon Redshift realiza instantáneas de ese clúster periódicamente. De manera predeterminada, Amazon Redshift realiza una instantánea cada ocho horas o después de cada cambio de datos de 5 GB por nodo, lo que ocurra primero. Si sus datos superan los 5 GB * número de nodos, el periodo de tiempo más breve entre la creación automática de instantáneas es de 15 minutos. También puede crear una programación de instantáneas para controlar cuándo se realizan las instantáneas automatizadas. Si utiliza programaciones personalizadas, el tiempo mínimo entre las instantáneas automatizadas es de una hora. Las instantáneas automatizadas se habilitan de manera predeterminada cuando crea un clúster.

Las instantáneas automatizadas se eliminan cuando finaliza un periodo de retención. El periodo de retención predeterminado es de un día, pero puede modificarlo a través de la consola de Amazon Redshift o mediante programación con la API o la CLI de Amazon Redshift.

Para desactivar las instantáneas automatizadas, establezca el período de retención en cero. Si desactiva las instantáneas automatizadas, Amazon Redshift deja de tomar instantáneas y elimina cualquier instantánea automatizada ya existente para el clúster. No puede deshabilitar las instantáneas automatizadas para los tipos de nodos RA3. Puede establecer un periodo de retención automatizado para el tipo de nodo RA3 de 1 a 35 días.

Solo Amazon Redshift puede eliminar una instantánea automatizada; por lo que no se pueden eliminar de forma manual. Amazon Redshift elimina las instantáneas automatizadas al final del periodo de retención de la instantánea, cuando usted desactiva las instantáneas automatizadas para el clúster o cuando elimina el clúster. Amazon Redshift retiene la última instantánea automatizada hasta que usted desactiva las instantáneas automatizadas o elimina el clúster.

Si desea conservar una instantánea automatizada por un período más extenso, puede crear una copia de esta como una instantánea manual. La instantánea automatizada se conserva hasta que expire el periodo de retención, pero la instantánea manual correspondiente se conservará hasta que el usuario la elimine manualmente o hasta el final del periodo de retención.

Programación de instantáneas automatizadas

Para controlar con precisión cuándo se realizan las instantáneas, puede crear una programación de instantáneas y asociarla a uno o varios clústeres. Cuando modifica una programación de instantáneas, esta se modifica para todos los clústeres asociados. Si un clúster no tiene una programación de instantáneas asociada, utiliza la programación de instantáneas automatizadas predeterminada.

Una programación de instantáneas es un conjunto de reglas de programación. Puede definir una regla de programación sencilla basada en un intervalo específico, como cada 8 horas o cada 12 horas. También puede añadir reglas para realizar instantáneas determinados días de la semana, a horas específicas o durante periodos específicos. Las reglas se pueden definir también con expresiones cron de tipo Linux.

Formato de la programación de instantáneas

En la consola de Amazon Redshift, puede crear una programación de instantáneas. A continuación, puede asociar una programación a un clúster para activar la creación de una instantánea del sistema. Una programación se puede asociar con varios clústeres y se pueden crear varias definiciones cron en una programación para activar una instantánea.

Puede definir una programación para sus instantáneas con la sintaxis cron. La definición de estas programaciones utiliza una sintaxis [cron](#) similar a Unix modificada. La hora debe especificarse de acuerdo con el [Tiempo universal coordinado \(UTC\)](#). Puede crear programaciones con una frecuencia máxima de una hora y una precisión mínima de un minuto.

Las expresiones cron modificadas de Amazon Redshift tienen 3 campos obligatorios, que están separados por un espacio en blanco.

Sintaxis

```
cron(Minutes Hours Day-of-month Month Day-of-week Year)
```

Campos	Valores	Caracteres comodín
Minutos	0–59	, - * /
Horas	0–23	, - * /
Día del mes	1–31	, - * ? / L W

Campos	Valores	Caracteres comodín
Mes	1–12 o ENE-DIC	, - * /
Día de la semana	1–7 o DOM-SÁB	, - * ? L #
Año	1970-2199	, - * /

Caracteres comodín

- El carácter comodín , (coma) incluye valores adicionales. En el campo Day-of-week, MON, WED, FRI incluiría lunes, miércoles y viernes. El total de valores está limitado a 24 por campo.
- El carácter comodín - (guion) especifica los intervalos. En el campo Hour, 1–15 incluiría desde la 1 hasta las 15 horas del día especificado.
- El * (asterisco) incluye todos los valores del campo. En el campo Hours, * incluiría cada hora.
- El comodín / (barra inclinada) especifica incrementos. En el campo Hours, puede escribir **1/10** para especificar cada 10 horas, empezando por la primera hora del día (por ejemplo, 01:00, 11:00 y 21:00).
- El comodín ? (signo de interrogación) especifica uno u otro. En el campo Day-of-month puede escribir 7 y si no le importa qué día de la semana era el séptimo, podría escribir ? en el campo Day-of-week.
- El comodín L en los campos Day-of-month o Day-of-week especifica el último día del mes o de la semana.
- El comodín W en el campo Day-of-month especifica un día de la semana. En el campo Day-of-month, 3W especifica el día más cercano al tercer día de semana del mes.
- El comodín # en el campo Día de la semana especifica una instancia concreta del día de la semana de un mes. Por ejemplo, 3#2 sería el segundo martes del mes: el número 3 hace referencia al martes, ya que es el tercer día de la semana en el calendario anglosajón, mientras que 2 hace referencia al segundo día de ese tipo dentro de un mes.

Note

Si utiliza un carácter '#', solo puede definir una expresión en el campo Día de la semana. Por ejemplo, “3#1,6#3” no es válido porque se interpreta como dos expresiones.

Límites

- No se pueden especificar los campos Day-of-month y Day-of-week en la misma expresión Cron. Si especifica un valor en uno de los campos, debe utilizar un ? (signo de interrogación) en el otro.
- Las programaciones de instantáneas no admiten las siguientes frecuencias:
 - Instantáneas programadas con una frecuencia superior a una por hora.
 - Instantáneas programadas con una frecuencia inferior a una por día (24 horas).

Si tiene programaciones solapadas que programan instantáneas en un periodo de una hora, se produce un error de validación.

Cuando cree una programación, puede utilizar las siguientes cadenas Cron de ejemplo.

Minutos	Horas	Día de la semana	Significado			
0	14-20/1	TUE	Cada hora entre las dos y las ocho de la tarde del martes.			
0	21	MON-FRI	Todas las noches a las 21 h de lunes a viernes.			
30	0/6	SAT-SUN	Cada seis horas el sábado y el domingo empezando 30 minutos después de la medianoche (00:30) de ese día. Esto produce una instantánea a las [00:30, 06:30, 12:30 y 18:30] todos los días.			

Minutos	Horas	Día de la semana	Significado			
30	12/4	*	Cada cuatro horas a partir de las 12:30 todos los días. Esto se resuelve en [12:30, 16:30, 20:30].			

Por ejemplo, para ejecutar una programación diaria cada dos horas empezando a las 15:15 (lo que se resuelve en [15:15, 17:15, 19:15, 21:15, 23:15]), especifique:

```
cron(15 15/2 *)
```

Puede crear varias definiciones de programación cron en una programación. Por ejemplo, el siguiente comando de la AWS CLI contiene dos programaciones cron en una sola programación.

```
create-snapshot-schedule --schedule-identifier "my-test" --schedule-definition "cron(0 17 SAT,SUN)" "cron(0 9,17 MON-FRI)"
```

Instantáneas manuales

También puede tomar una instantánea manual en cualquier momento. De manera predeterminada, las instantáneas manuales se conservarán de forma indefinida incluso después de que elimine el clúster. Puede especificar el periodo de retención en el momento de crear una instantánea manual o puede cambiar el periodo de retención modificando la instantánea. Para obtener más información acerca de cómo cambiar el periodo de retención, consulte [Modificación del periodo de retención de instantáneas manuales](#).

Si se elimina una instantánea, no puede comenzar ninguna operación nueva que haga referencia a esa instantánea. Sin embargo, si hay una operación de restauración en proceso, esta se ejecutará hasta su finalización.

Amazon Redshift tiene una cuota que limita el número total de instantáneas manuales que puede crear. Esta cuota se aplica por cuenta de AWS y por región de AWS. La cuota predeterminada se muestra en [Cuotas y límites de Amazon Redshift](#).

Almacenamiento de instantáneas

Dado que las instantáneas acumulan gastos de almacenamiento, es importante que las elimine cuando ya no las necesite. Amazon Redshift elimina las instantáneas automatizadas y manuales al final de sus respectivos periodos de retención. También puede eliminar las instantáneas manuales mediante la AWS Management Console o con el comando de la CLI [batch-delete-cluster-snapshots](#).

Puede cambiar el periodo de retención para una instantánea manual modificando la configuración de la instantánea manual.

Para obtener información sobre la cantidad de almacenamiento que consumen las instantáneas, utilice la consola de Amazon Redshift o el comando de la CLI [describe-storage](#).

Exclusión de tablas de instantáneas

De manera predeterminada, todas las tablas permanentes definidas por el usuario se incluyen en las instantáneas. Si no es necesario crear un backup para una tabla, como una tabla provisional, puede reducir de forma significativa el tiempo necesario para crear instantáneas y restaurar a partir de instantáneas. También se reduce el espacio de almacenamiento en Amazon S3 mediante el uso de una tabla sin backup. Para crear una tabla sin backup, incluya el parámetro `BACKUP NO` cuando cree la tabla. Para obtener más información, consulte [CREATE TABLE](#) y [CREATE TABLE AS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Note

Las tablas sin copia de seguridad no son compatibles con RA3 y sin servidor. Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se tratará como una tabla permanente de la que siempre se hará una copia de seguridad al tomar una instantánea, y que se restaurará al restaurar desde una instantánea.

Creación de una instantánea manual

Puede crear una snapshot manual de un clúster desde la lista de snapshots de la siguiente manera. O bien puede tomar una snapshots de un clúster en el panel de configuración del clúster. Para obtener más información, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

 Note

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se hará una copia de seguridad al crear una instantánea.

Creación de una instantánea manual

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija Create snapshot (Crear instantánea). Se muestra la página de instantáneas para crear una instantánea manual.
3. Introduzca las propiedades de la definición de instantánea, luego seleccione Create snapshot (Crear instantánea). La instantánea puede tardar un poco en estar disponible.

Creación de una programación de instantáneas

Amazon Redshift toma instantáneas automáticas y progresivas de los datos de forma periódica y las guarda en Amazon S3. Además, puede tomar snapshots manuales de sus datos cada vez que lo desee.

Todas las tareas de instantáneas de la consola de Amazon Redshift se inician desde la lista de instantáneas. Puede filtrar la lista utilizando un intervalo de tiempo, el tipo de instantánea y el clúster asociado con la instantánea. Además, puede ordenar la lista por fecha, tamaño y tipo de instantánea. Según el tipo de instantánea que haya seleccionado, es posible que tenga diferentes opciones disponibles para trabajar con la instantánea.

Para controlar con precisión cuándo se realizan las instantáneas, puede crear una programación de instantáneas y asociarla a uno o varios clústeres. Puede asociar una programación cuando cree un clúster o modificando el clúster. Para obtener más información, consulte [Programación de instantáneas automatizadas](#).

Para crear una programación de instantáneas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la pestaña Snapshot schedules (Horarios de instantáneas). Se muestran los horarios de las instantáneas.
3. Seleccione Add schedule (Agregar horario) para mostrar la página para agregar un horario.
4. Introduzca las propiedades de la definición de programación, luego seleccione Add schedule (Agregar horario).
5. En la página que aparece, puede adjuntar clústeres a su nuevo horario de instantáneas, luego seleccione OK.

Uso compartido de una instantánea

Puede compartir una instantánea manual ya existente con otras cuentas de clientes de AWS mediante la autorización de acceso a la instantánea. Puede autorizar hasta el 20 de cada instantánea y el 100 de cada clave de AWS Key Management Service (AWS KMS). Es decir, si tiene 10 instantáneas que están cifradas con una sola clave de KMS, puede autorizar a 10 cuentas de AWS a restaurar cada instantánea u otras combinaciones que sumen hasta 100 cuentas y no excedan las 20 cuentas por cada instantánea. Una persona que haya iniciado sesión como usuario en una de las cuentas autorizadas puede describir la instantánea o restaurarla para crear un clúster de Amazon Redshift nuevo en su cuenta. Por ejemplo, si utiliza cuentas de clientes de AWS independientes para pruebas y producción, un usuario puede iniciar sesión con la cuenta de producción y compartir una instantánea con usuarios de la cuenta de pruebas. Alguien que haya iniciado sesión como usuario de la cuenta de pruebas puede restaurar la instantánea para crear un clúster nuevo que sea propiedad de la cuenta de pruebas para realizar pruebas y diagnósticos.

Una instantánea manual es propiedad permanente de la cuenta de cliente de AWS con la que fue creada. Solo los usuarios de la cuenta propietaria de la instantánea pueden autorizar a otras cuentas a obtener acceso a la instantánea o a revocar autorizaciones. Los usuarios de las cuentas autorizadas solo pueden describir o restaurar cualquier instantánea que se haya compartido con ellos; no pueden copiar o eliminar instantáneas que se hayan compartido con ellos. Una autorización permanece en vigor hasta que el propietario de la instantánea la revoque. Si se revoca una autorización, el usuario anteriormente autorizado pierde la visibilidad de la instantánea y no podrá lanzar ninguna acción nueva que haga referencia a la instantánea. Si la cuenta está en el proceso de restauración de la instantánea cuando se revoca el acceso, la restauración se ejecuta hasta finalizarse. No puede eliminar una instantánea mientras tenga autorizaciones activas, primero debe revocar todas las autorizaciones.

Las cuentas de clientes de AWS están autorizados de forma permanente a obtener acceso a las instantáneas propiedad de la cuenta. Los intentos de autorizar o revocar el acceso a la cuenta del propietario recibirán un error. No puede restaurar o describir una instantánea que sea propiedad de una cuenta de cliente de AWS inactiva.

Después de haber autorizado el acceso a una cuenta de cliente de AWS, ningún usuario de esa cuenta podrá realizar acciones en la instantánea a menos que asuma un rol con políticas que les permitan hacerlo.

- Los usuarios de la cuenta del propietario de la instantánea pueden autorizar y revocar el acceso a una instantánea solo si asumen un rol una política de IAM que les permita realizar esas acciones con una especificación de recursos que incluya la instantánea. Por ejemplo, la siguiente política permite a un usuario o rol de la cuenta 012345678912 de AWS autorizar a otras cuentas para que obtengan acceso a la instantánea my-snapshot20130829:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:AuthorizeSnapshotAccess",
        "redshift:RevokeSnapshotAccess"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:012345678912:snapshot:*/my-snapshot20130829"
      ]
    }
  ]
}
```

- Los usuarios de una cuenta de AWS con la que se ha compartido una instantánea no pueden realizar acciones en esa instantánea a menos que tengan permisos que permitan esas acciones. Puede hacerlo mediante la asignación de la política a un rol y asumiéndolo.
- Para enumerar o describir una instantánea, deben tener una política de IAM que permita la acción `DescribeClusterSnapshots`. En el siguiente código se muestra un ejemplo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
}

```

- Para restaurar una instantánea, un usuario debe tener una política de IAM que permita la acción `RestoreFromClusterSnapshot` y tenga un elemento de recursos que abarque el clúster que están intentando crear y la instantánea. Por ejemplo, si un usuario de la cuenta 012345678912 ha compartido la instantánea `my-snapshot20130829` con la cuenta 219876543210, para crear un clúster mediante la restauración de la instantánea, un usuario de la cuenta 219876543210 debe asumir un rol con una política como la siguiente:

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:012345678912:snapshot:*/my-snapshot20130829",
        "arn:aws:redshift:us-east-1:219876543210:cluster:from-another-account"
      ]
    }
  ]
}

```

- Después de revocar el acceso a una instantánea desde una cuenta AWS, ningún usuario de esa cuenta puede acceder a la instantánea. Este es el caso incluso si esas cuentas tienen políticas de IAM que permiten acciones en el recurso de instantánea previamente compartido.

Uso compartido de una instantánea de clúster de base de datos mediante la consola

En la consola, puede autorizar a otros usuarios a obtener acceso a una instantánea manual que posea o puede revocar ese acceso más adelante cuando ya no sea necesario.

Para compartir una instantánea con otra cuenta de

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea manual para compartir.
3. Para Actions (Acciones), seleccione Manual snapshot settings (Configuración de instantáneas manuales) para mostrar las propiedades de la instantánea manual.
4. Introduzca la cuenta o cuentas para compartir en la sección Manage access (Administrar acceso), luego seleccione Save (Guardar).

Consideraciones de seguridad del uso compartido de instantáneas cifradas

Cuando proporciona acceso a una instantánea cifrada, Redshift requiere que la clave administrada por el cliente de AWS KMS utilizada para crear la instantánea se comparta con la cuenta o las cuentas que realizan la restauración. Si la clave no se comparte, al intentar restaurar la instantánea se producirá un error de acceso denegado. La cuenta receptora no necesita ningún permiso adicional para restaurar una instantánea compartida. Cuando autoriza el acceso a instantáneas y comparte la clave, la identidad que autoriza el acceso debe tener permisos `kms:DescribeKey` de la clave que se utilizó para cifrar la instantánea. Este permiso se describe con más detalle en [Permisos de AWS KMS](#). Para obtener más información, consulte [DescribeKey](#) en la documentación de referencia de API de Amazon Redshift.

La política de claves administrada por el cliente se puede actualizar mediante programación o en la consola de AWS Key Management Service.

Habilitación de acceso a la clave de AWS KMS para una instantánea cifrada

Para compartir la clave administrada por el cliente de AWS KMS para una instantánea cifrada, actualice la política de claves realizando los siguientes pasos:

1. Actualice la política de claves de KMS con el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la cuenta de AWS con la que va a compartir como `Principal` en la política de clave de KMS.
2. Permita la acción `kms:Decrypt`.

En el siguiente ejemplo de política de claves, el usuario 111122223333 es el propietario de la clave de KMS y el usuario 444455556666 es la cuenta con la que se comparte la clave. Esta política de claves da a la cuenta de AWS acceso a la clave de KMS de ejemplo al incluir el ARN de la identidad raíz de la cuenta de AWS del usuario 444455556666 como `Principal` para la política, y al permitir la acción `kms:Decrypt`.

```
{
  "Id": "key-policy-1",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow use of the key",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
          "arn:aws:iam::444455556666:root"
        ]
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Una vez que se haya concedido acceso a la clave de KMS administrada por el cliente, la cuenta que restaura la instantánea cifrada debe crear un rol de IAM AWS Identity and Access Management, o un usuario, si aún no tiene uno. Además, dicha cuenta de AWS también debe asociar a ese usuario o rol de IAM una política de IAM que les permita restaurar una instantánea de base de datos cifrada con la clave de KMS.

Para obtener más información acerca de cómo proporcionar acceso a una clave de AWS KMS, consulte [Permitir a los usuarios de otras cuentas utilizar una clave de KMS](#) en la guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para obtener información general sobre las políticas de claves, consulte [¿Cómo Amazon Redshift utiliza AWS KMS?](#).

Copia de una instantánea automatizada

Las snapshots automatizadas se eliminan de forma automática cuando expira el periodo de retención, cuando el usuario deshabilita la opción de snapshots automatizadas o cuando elimina un clúster. Si desea conservar una snapshot automatizada, puede copiarla a una snapshot manual.

Pasos para copiar una snapshot automatizada

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea que desea copiar.
3. Para Actions (Acciones), seleccione Copy automated snapshot (Copiar instantánea automática) para copiar la instantánea.
4. Actualice las propiedades de la nueva instantánea, luego seleccione Copy (Copiar).

Copia de una instantánea a otra región de AWS

Puede configurar Amazon Redshift para que copie de forma automática las instantáneas (automatizadas o manuales) de un clúster en otra región de AWS. Cuando se crea una instantánea en una región principal de AWS de un clúster, se copia en una región secundaria de AWS. Las dos regiones de AWS se denominan, respectivamente, región de AWS de origen y región de AWS de destino. Si almacena una copia de las instantáneas en otra región de AWS, podrá restaurar el clúster a partir de datos recientes si algo afecta a la región principal de AWS. Puede configurar el clúster para que copie las instantáneas solo en una región de AWS de destino a la vez. Para obtener una lista de las regiones de Amazon Redshift, consulte [Regiones y puntos de conexión](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Si habilita a Amazon Redshift para que copie instantáneas en otra región de AWS de forma automática, especifique la región de AWS de destino en la que desea que se copien. En el caso de las instantáneas automatizadas, también puede especificar el periodo de retención durante el cual deben conservarse en la región de AWS de destino. Cuando una instantánea automatizada se copia en la región de AWS de destino y alcanza el periodo de retención allí, se elimina de la región de AWS de destino. De este modo, el uso de instantáneas se mantiene en niveles bajos. Para conservar las instantáneas automatizadas durante un periodo más largo o más corto en la región de AWS de destino, cambie el periodo de retención.

El periodo de retención que establezca para las instantáneas automatizadas que se copian en la región de AWS de destino es distinto del periodo de retención para las instantáneas automatizadas de la región de AWS de origen. El período de retención predeterminado para las copias de instantáneas es de siete días. Ese período de siete días solo se aplica a las instantáneas automatizadas. En las regiones de AWS de origen y de destino, las instantáneas manuales se eliminan al final del periodo de retención de la instantánea o cuando se eliminan de forma manual.

Puede desactivar la copia de instantánea automática de un clúster en cualquier momento. Cuando desactive esta característica, las instantáneas dejarán de copiarse de la región de AWS de origen a la región de AWS de destino. Cualquier instantánea automatizada que se copie a la región de AWS de destino se eliminará cuando alcance el límite del periodo de retención, a menos que el usuario cree copias de instantánea manuales de estas. Estas instantáneas manuales, así como cualquier instantánea manual que se haya copiado de la región de AWS de destino, se conservarán en la región de AWS de destino hasta que el usuario las elimine de forma manual.

Para cambiar la región de AWS de destino en la que copia las instantáneas, desactive primero la característica de copia automática. Luego, habilítela de nuevo y especifique la región de AWS de destino nueva.

Cuando una instantánea se copia en la región de AWS de destino, se activa y se vuelve disponible en caso de que fuera necesario restaurar la información.

Para copiar instantáneas de clústeres cifrados de AWS KMS en otra región de AWS, cree una concesión para Amazon Redshift para que pueda utilizar una clave administrada del cliente en la región de AWS de destino. Luego, elija esa concesión cuando habilite la copia de instantáneas en la región de AWS de origen. Para obtener más información acerca de la configuración de autorizaciones para copiar instantáneas, consulte [Copia de instantáneas cifradas por AWS KMS en otra Región de AWS](#).

Restauración de un clúster desde una instantánea

Las instantáneas contienen datos de las bases de datos que se ejecutan en el clúster. También contiene información sobre el clúster, como el número de nodos, el tipo de nodos y el nombre de usuario administrador. Si restaura el clúster a partir de una instantánea, Amazon Redshift utilizará la información del clúster para crear otro nuevo. Luego, restaurará todas las bases de datos a partir de los datos de la instantánea.

 Note

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se restaurará cuando restaure desde una instantánea.

En el clúster que se crea a partir de la instantánea original, puede seleccionar la configuración, como el tipo y el número de nodos. El clúster se restaura en la misma región de AWS y en una zona de disponibilidad elegida aleatoriamente por el sistema, a menos que el usuario especifique otra zona de disponibilidad en la solicitud. Cuando se restaura un clúster a partir de una instantánea, se puede elegir una pista de mantenimiento compatible para el nuevo clúster.

 Note

Cuando se restaura una instantánea en un clúster con una configuración diferente, la instantánea debe haberse tomado de un clúster con la versión 1.0.10013 u otra posterior.

Cuando una restauración está en curso, los eventos se emiten normalmente en el siguiente orden:

1. Se envía `RESTORE_STARTED` — `REDSHIFT-EVENT-2008` cuando comienza el proceso de restauración.
2. Se envía `RESTORE_SUCCEEDED` – `REDSHIFT-EVENT-3003` cuando se ha creado el clúster nuevo.

El clúster está disponible para consultas.

3. Se envía `DATA_TRANSFER_COMPLETED` – `REDSHIFT-EVENT-3537` cuando se completa la transferencia de datos.

 Note

Los clústeres RA3 solo emiten eventos `RESTORE_STARTED` y `RESTORE_SUCCEEDED`. No hay ninguna transferencia explícita de datos que se realice después de que un evento `RESTORE` tenga éxito, ya que los tipos de nodo RA3 almacenan datos en el almacenamiento administrado de Amazon Redshift. Con los nodos RA3, los datos se transfieren de forma continua entre los nodos RA3 y el almacenamiento administrado de Amazon Redshift como parte del procesamiento normal de consultas. Los nodos RA3

almacenan en caché los datos calientes localmente y mantienen los bloques consultados con menos frecuencia en el almacenamiento administrado de Amazon Redshift de forma automática.

Puede monitorizar el progreso de las restauraciones llamando a la acción [DescribeClusters](#) de la API o consultando los detalles del clúster en la AWS Management Console. Para una restauración en proceso, estos muestran información como el tamaño de los datos de la instantánea, la tasa de transferencia, el tiempo transcurrido y el tiempo restante estimado. Para ver una descripción de estas métricas, visite [RestoreStatus](#).

No puede utilizar una instantánea para que un clúster activo vuelva a un estado anterior.

 Note

Cuando restaura una instantánea en un clúster nuevo, se usan los grupos de parámetros y de seguridad predeterminados, a menos que especifique valores diferentes.

Es posible que quiera restaurar una instantánea en un clúster con una configuración diferente por las siguientes razones:

- Si un clúster se compone de tipos de nodos más pequeños y desea consolidarlos en un tipo de nodo más grande para que tenga menos nodos.
- Si ha monitorizado la carga de trabajo y ha determinado que es necesario cambiar a un tipo de nodo con más CPU y más almacenamiento.
- Si desea medir el rendimiento de cargas de trabajo de prueba con diferentes tipos de nodos.

La restauración tiene las siguientes restricciones:

- La configuración del nuevo nodo debe tener suficiente almacenamiento para los datos existentes. Incluso cuando se agregan nodos, es posible que la nueva configuración no disponga de suficiente almacenamiento por la forma en que se han redistribuido los datos.
- La operación de restauración verifica si la instantánea se creó en una versión de clúster compatible con la versión de clúster del clúster nuevo. Si el clúster nuevo tiene un nivel de versión demasiado nuevo, se produce un error en la operación de restauración y se brinda más información en un mensaje de error.

- Las configuraciones posibles (número de nodos y tipo de nodo) a las que puede restaurar están determinadas por el número de nodos del clúster original y el tipo de nodo de destino del nuevo clúster. Para determinar las posibles configuraciones disponibles, puede utilizar la consola de Amazon Redshift o el comando `describe-node-configuration-options` AWS CLI con `action-type restore-cluster`. Para obtener más información acerca de cómo restaurar con la consola de Amazon Redshift, consulte [Restauración de un clúster desde una instantánea](#).

En el siguiente procedimiento, se toma un clúster con muchos nodos y se consolida en un tipo de nodo mayor con menos nodos utilizando la AWS CLI. En este ejemplo, empezaremos con un clúster de origen de 24 nodos. En este caso, supongamos que ya se ha creado una instantánea de este clúster y que queremos restaurarlo en un tipo de nodo más grande.

1. Ejecute el siguiente comando para obtener los detalles de un clúster de 24 nodos.

```
aws redshift describe-clusters --region eu-west-1 --cluster-identifier
mycluster-123456789012
```

2. Ejecute el siguiente comando para obtener los detalles de una instantánea.

```
aws redshift describe-cluster-snapshots --region eu-west-1 --snapshot-identifier
mycluster-snapshot
```

3. Ejecute el siguiente comando para describir las opciones disponibles en esta instantánea.

```
aws redshift describe-node-configuration-options --snapshot-identifier mycluster-
snapshot --region eu-west-1 --action-type restore-cluster
```

Este comando devuelve una lista de opciones con recomendaciones sobre los tipos de nodos, el número de nodos y el uso de disco de cada opción. En este ejemplo, el comando anterior muestra las siguientes configuraciones de nodos posibles. Hemos decidido realizar la restauración en un clúster de tres nodos.

```
{
  "NodeConfigurationOptionList": [
    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 65.26134808858235,
      "NodeType": "dc2.large",
      "NumberOfNodes": 24
    },
  ],
}
```



```

    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 32.630674044291176,
      "NodeType": "dc2.large",
      "NumberOfNodes": 48
    },
    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 65.26134808858235,
      "NodeType": "dc2.8xlarge",
      "NumberOfNodes": 3
    },
    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 48.94601106643677,
      "NodeType": "dc2.8xlarge",
      "NumberOfNodes": 4
    },
    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 39.156808853149414,
      "NodeType": "dc2.8xlarge",
      "NumberOfNodes": 5
    },
    {
      "EstimatedDiskUtilizationPercent": 32.630674044291176,
      "NodeType": "dc2.8xlarge",
      "NumberOfNodes": 6
    }
  ]
}

```

4. Ejecute el comando siguiente para restaurar la instantánea con la configuración de clúster elegida. Una vez restaurado el clúster, tenemos el mismo contenido que el clúster de origen, pero los datos se han consolidado en tres nodos dc2.8xlarge.

```

aws redshift restore-from-cluster-snapshot --region eu-west-1 --snapshot-identifier
mycluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-123456789012-x --node-type
dc2.8xlarge --number-of-nodes 3

```

Si tiene nodos reservados, por ejemplo, DC2, puede actualizarlos a nodos reservados RA3. Puede hacer esto cuando restaura desde una instantánea o realiza un redimensionamiento elástico. Puede utilizar la consola para guiarse a través de este proceso. Para obtener más información acerca de la actualización a nodos RA3, consulte [Actualización a tipos de nodo RA3](#).

Restauración de un clúster a partir de una instantánea en la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea que desea restaurar.
3. Seleccione Restore from snapshot (Restaurar desde instantánea) para ver los valores de la Cluster configuration (Configuración de clúster) y los Cluster details (Detalles de clúster) del nuevo clúster que se creará utilizando la información de la instantánea.
4. Actualice las propiedades del nuevo clúster, luego seleccione Restore cluster from snapshot (Restaurar clúster desde instantánea).

Tras restaurar la instantánea del clúster, el almacén de datos restaurado se cifra con la misma clave personalizada de AWS KMS que estaba utilizando cuando se tomó la instantánea. Si la instantánea no tenía una clave de KMS personalizada, la lógica de cifrado de copias de seguridad de Amazon Redshift depende de los factores siguientes:

- El tipo de almacén de datos de Amazon Redshift en el que va a restaurar la instantánea.
- El tipo de cifrado del clúster en el momento de realizar la instantánea.

Para obtener información sobre cómo se cifra el almacén de datos después de restaurarlo desde la instantánea del clúster, consulte la tabla siguiente:

Tipo de destino	Tipo de cifrado de la instantánea	Tipo de cifrado de destino
Clúster provisionado	Cifrado con una Clave administrada de AWS	Cifrado con una Clave administrada de AWS
Clúster provisionado	Cifrado con una Clave propiedad de AWS	Cifrado con una Clave propiedad de AWS
Espacio de nombres sin servidor	Cifrado con una Clave administrada de AWS	Cifrado con una Clave propiedad de AWS

Tipo de destino	Tipo de cifrado de la instantánea	Tipo de cifrado de destino
Espacio de nombres sin servidor	Cifrado con una Clave propiedad de AWS	Cifrado con una Clave propiedad de AWS

Si AWS Secrets Manager administraba la contraseña de administrador del clúster en el momento en que se realizó la instantánea, debe seguir usando AWS Secrets Manager para administrar la contraseña de administrador. Para dejar de usar un secreto después de restaurar el clúster, debe actualizar las credenciales de administrador del clúster en la página de detalles del clúster.

Si tiene nodos reservados, puede actualizarlos a nodos reservados RA3. Puede hacer esto cuando restaura desde una instantánea o realiza un redimensionamiento elástico. Puede utilizar la consola para guiarse a través de este proceso. Para obtener más información acerca de la actualización a nodos RA3, consulte [Actualización a tipos de nodo RA3](#).

Restauración de una tabla a partir de una instantánea

Puede restaurar una tabla individual a partir de una instantánea, en lugar de restaurar todo un clúster. Cuando restaure una tabla individual a partir de una instantánea, especifique la instantánea de origen, la base de datos, el esquema y el nombre de la tabla, además de la base de datos de destino, el esquema y un nuevo nombre de tabla para la tabla restaurada.

Note

Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se trata como una tabla permanente y siempre se restaurará cuando restaure desde una instantánea.

El nuevo nombre de la tabla no puede ser el nombre de una tabla ya existente. Para sustituir una tabla existente por una tabla restaurada a partir de una instantánea, cambie el nombre o elimine la tabla ya existente antes de restaurar la tabla desde la instantánea.

La tabla de destino se crea utilizando las definiciones de columnas, los atributos de tabla y los atributos de columna de la tabla de origen, a excepción de las claves externas. Para evitar conflictos de dependencias, la tabla de destino no hereda las claves externas de la tabla de origen. Cualquier dependencia, como vistas o permisos concedidos en la tabla de origen, no se aplica a la tabla de destino.

Si el propietario de la tabla de origen existe, ese usuario de base de datos es el propietario de la tabla restaurada, dado que el usuario tiene los permisos suficientes para volverse el propietario de una relación en la base de datos y el esquema especificados. De lo contrario, la tabla restaurada es propiedad del usuario administrador que se creó cuando se lanzó el clúster.

La tabla restaurada vuelve al estado en el que estaba en el momento que se realizó el backup. Esto incluye las reglas de visibilidad de las transacciones definidas en virtud del cumplimiento de Amazon Redshift con el [aislamiento serializable](#), lo que significa que los datos estarán visibles de inmediato para las transacciones en tránsito que se inicien después de la copia de seguridad.

La restauración de una tabla a partir de una instantánea tiene las siguientes limitaciones:

- Puede restaurar una tabla únicamente para el clúster actual en ejecución activa y a partir de una instantánea que se haya tomado de ese clúster.
- Puede restaurar solo una tabla a la vez.
- No se puede restaurar una tabla a partir de una instantánea de clúster que se haya tomado antes cambiarle el tamaño a un clúster. Como excepción, se puede restaurar una tabla después de un cambio de tamaño elástico si el tipo de nodo no ha cambiado.
- Cualquier dependencia, como vistas o permisos concedidos en la tabla de origen, no se aplica a la tabla de destino.
- Si la seguridad de nivel de fila está activada para una tabla que se está restaurando, Amazon Redshift restaura la tabla con la seguridad de nivel de fila activada.

Restauración de una tabla a partir de una instantánea

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y elija el clúster que quiere utilizar para restaurar una tabla.
3. Para Actions (Acciones), seleccione Restore table (Restaurar tabla) para mostrar la página Restore table (Restaurar tabla).
4. Introduzca la información sobre qué instantánea, tabla de origen y tabla de destino usar, y luego seleccione Restore table (Restaurar tabla).

Example Ejemplo: Restauración de una tabla a partir de una instantánea con la AWS CLI

En el siguiente ejemplo, se utiliza el comando `restore-table-from-cluster-snapshot` de la AWS CLI para restaurar la tabla `my-source-table` desde el esquema `sample-database` en la `my-snapshot-id`. Puede utilizar el comando `describe-table-restore-status` de la AWS CLI para consultar el estado de la operación de restauración. En el ejemplo se restaura la instantánea al clúster `mycluster-example` con un nombre de tabla nuevo de `my-new-table`.

```
aws redshift restore-table-from-cluster-snapshot --cluster-identifier mycluster-  
example  
  
--new-table-name my-new-table  
--snapshot-identifier my-snapshot-id  
--source-database-name sample-  
database  
  
--source-table-name my-source-table
```

Restauración de un espacio de nombres sin servidor desde una instantánea

La restauración de un espacio de nombres sin servidor desde una instantánea sustituye todas las bases de datos del espacio de nombres por las bases de datos de la instantánea. Para obtener más información sobre las instantáneas sin servidor, consulte [Instantáneas y puntos de recuperación](#). Amazon Redshift convierte automáticamente las tablas con claves intercaladas en claves compuestas al restaurar una instantánea de clúster aprovisionada en un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información sobre claves de clasificación, consulte [Uso de claves de clasificación](#).

Para restaurar una instantánea de su clúster aprovisionado a su espacio de nombres sin servidor.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea que desea usar.
3. Elija Restore from snapshot (Restaurar desde una instantánea), Restore to serverless namespace (Restaurar al espacio de nombres sin servidor).
4. Elija el espacio de nombres en el que desea restaurar.

5. Confirme que desea restaurar desde su instantánea. Elija Restore (Restaurar). Esta acción reemplaza todas las bases de datos en el espacio de nombres sin servidor por los datos de su clúster aprovisionado.

Configuración de la copia de una instantánea entre regiones para un clúster no cifrado

Puede configurar Amazon Redshift de manera que copie instantáneas de un clúster en otra región de AWS. Para configurar la copia de instantáneas entre regiones, debe habilitar esta característica de copia en cada clúster y configurar dónde desea copiar las instantáneas y por cuánto tiempo desea conservar las instantáneas automatizadas o manuales que se copiaron en la región de AWS de destino. Cuando se habilita la copia entre regiones de un clúster, se copian todas las instantáneas manuales y automatizadas en la región de AWS especificada. Los nombres de las instantáneas que se copian tienen el prefijo **copy**:

Para configurar instantáneas entre regiones

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y elija el clúster del que desea mover las instantáneas.
3. Para Actions (Acciones), elija Configure cross-region snapshot (Configurar instantánea entre regiones).

Aparecerá el cuadro de diálogo Configure cross-Region (Configuración entre regiones).

4. Para Copy snapshots (Copiar instantáneas), elija Yes (Sí).
5. En Destination AWS Region (Región de AWS de destino), elija la región de AWS en la que desea copiar las instantáneas.
6. En Automated snapshot retention period (days) (Periodo de retención de instantáneas automatizadas [días]), elija la cantidad de días durante la que desea retener las instantáneas automatizadas en la región de AWS de destino antes de que se eliminen.
7. En Manual snapshot retention period (Periodo de retención de instantáneas manuales), elija el valor que represente la cantidad de días durante la que desea retener las instantáneas manuales en la región de AWS de destino antes de que se eliminen. Si elige Custom value (Valor personalizado), el periodo de retención debe ser entre 1 y 3653 días.
8. Seleccione Save.

Configuración de la copia de instantáneas entre regiones para un clúster cifrado por AWS KMS

Cuando inicie un clúster de Amazon Redshift, puede configurar una concesión de copia instantánea para una clave raíz en la cuenta en la Región de AWS de destino. Si no configura una concesión, las instantáneas de la región de destino se cifran con una clave propiedad de AWS predeterminada. Al hacer esto, habilita a Amazon Redshift para que realice operaciones de cifrado en la región de AWS de destino.

En el siguiente procedimiento, se describe el proceso para habilitar la copia de instantáneas entre regiones para un clúster cifrado en AWS KMS. Para obtener más información acerca del cifrado en Amazon Redshift y las concesiones de copia de instantáneas, consulte [Copia de instantáneas cifradas por AWS KMS en otra Región de AWS](#).

Para configurar una instantánea entre regiones de un clúster cifrado en AWS KMS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y elija el clúster del que desea mover las instantáneas.
3. Para Actions (Acciones), elija Configure cross-region snapshot (Configurar instantánea entre regiones).

Aparecerá el cuadro de diálogo Configure cross-Region (Configuración entre regiones).

4. Para Copy snapshots (Copiar instantáneas), elija Yes (Sí).
5. En Destination AWS Region (Región de AWS de destino), elija la región de AWS en la que desea copiar las instantáneas.
6. En Automated snapshot retention period (days) (Periodo de retención de instantáneas automatizadas [días]), elija la cantidad de días durante la que desea retener las instantáneas automatizadas en la región de AWS de destino antes de que se eliminen.
7. En Manual snapshot retention period (Periodo de retención de instantáneas manuales), elija el valor que represente la cantidad de días durante la que desea retener las instantáneas manuales en la región de AWS de destino antes de que se eliminen. Si elige Custom value (Valor personalizado), el periodo de retención debe ser entre 1 y 3653 días.
8. Seleccione Save.

Modificación del periodo de retención de instantáneas manuales

Puede cambiar el periodo de retención para una instantánea manual modificando la configuración de la instantánea.

Para cambiar el periodo de retención de instantáneas manuales

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea manual para cambiar.
3. Para Actions (Acciones), seleccione Manual snapshot settings (Configuración de instantáneas manuales) para mostrar las propiedades de la instantánea manual.
4. Introduzca las propiedades editadas de la definición de instantánea, luego seleccione Save (Guardar).

Modificación del periodo de retención para una copia de instantáneas entre regiones

Después de configurar la copia de instantáneas entre regiones, es posible que desee cambiar la configuración. Puede cambiar el periodo de retención fácilmente si selecciona otra cantidad de días y guarda los cambios.

Warning

Una vez que se haya configurado la copia de instantáneas entre regiones, no puede modificar la región de AWS de destino.

Si desea copiar instantáneas en una región de AWS diferente, primero desactive la copia de instantáneas entre regiones. Luego, vuelva a habilitarla con una nueva región de AWS de destino y un nuevo periodo de retención. Las instantáneas automáticas copiadas se eliminan después de deshabilitar la copia de la instantánea entre regiones. Por lo tanto, debe determinar si desea conservar alguna y copiarlas en instantáneas manuales antes de deshabilitar la copia de instantáneas entre regiones.

Para modificar instantáneas entre regiones

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el clúster del cual desea modificar las instantáneas.
3. En Actions (Acciones), elija Configure cross-region snapshot (Configurar instantánea entre regiones) para mostrar las propiedades de la instantánea.
4. Introduzca las propiedades editadas de la definición de instantánea, luego seleccione Save (Guardar).

Eliminación de una instantánea manual

Para eliminar instantáneas manuales, seleccione una o más instantáneas en la lista de instantáneas.

Pasos para eliminar una snapshot manual

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres), Snapshots (Instantáneas) y, a continuación, elija la instantánea que desea eliminar.
3. Para Actions (Acciones), seleccione Delete snapshot (Borrar instantánea) para borrar la instantánea.
4. Confirme la eliminación de las instantáneas enumeradas, luego seleccione Delete (Eliminar).

Registro de un clúster en el AWS Glue Data Catalog

Puede registrar clústeres completos en el AWS Glue Data Catalog y crear catálogos administrados por AWS Glue. Puede acceder a estos catálogos con cualquier motor de SQL que admita la API de REST de Apache Iceberg. Para obtener más información sobre cómo crear catálogos compatibles con Apache Iceberg desde Amazon Redshift, consulte [Compatibilidad de Apache Iceberg con Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Registro de un clúster en el AWS Glue Data Catalog

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada

clúster en columnas. Si no tiene ningún clúster, seleccione **Create cluster** (Crear clúster) para crear uno.

3. Elija el nombre del clúster que desea registrar.
4. En **Acciones**, elija **Registrarse en AWS Glue Data Catalog**. Aparece el cuadro emergente **Registrarse en AWS Glue Data Catalog**.
5. Introduzca el ID de cuenta de AWS con el que desea registrar el clúster en ID de cuenta de destino. Este es el ID de cuenta que contendrá el catálogo en el AWS Glue Data Catalog.
6. Introduzca un nombre en **Registrar el espacio de nombres como**. Este será el nombre del clúster en el Catálogo de datos.
7. Elija **Registro**. Se le dirigirá a la consola de AWS Lake Formation.
8. Siga el proceso de creación del catálogo en AWS Lake Formation. Para obtener más información acerca de la creación de un catálogo, consulte [Bringing Amazon Redshift data into the AWS Glue Data Catalog](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lake Formation.

Multi-AZ deployment (Implementación Multi-AZ)

Amazon Redshift admite implementaciones de múltiples zonas de disponibilidad (multi-AZ) para clústeres RA3 aprovisionados. Al utilizar implementaciones multi-AZ, su almacenamiento de datos de Amazon Redshift puede seguir funcionando en situaciones de error cuando se produce un evento inesperado en una zona de disponibilidad. Una implementación multi-AZ implementa recursos de computación en dos zonas de disponibilidad (AZ) a las que se puede acceder a través de un único punto de conexión. En caso de que se produzca un error en toda la zona de disponibilidad, los otros recursos de computación de la segunda zona de disponibilidad estarán disponibles para seguir procesando cargas de trabajo. Amazon Redshift cobra las mismas tarifas de computación por hora para RA3 cuando se ejecuta un almacenamiento de datos multi-AZ. Los costos de almacenamiento siguen siendo los mismos, ya que se comparten entre todas las zonas de disponibilidad dentro de la Región de AWS.

Actualmente, Amazon Redshift admite un objetivo de punto de recuperación (RPO) igual a cero, lo que permite que los datos estén actualizados en caso de que se produzca un error. Con la implementación multi-AZ, Amazon Redshift mejora aún más sus capacidades de recuperación existentes y reduce su objetivo de tiempo de recuperación (RTO). Esto es posible porque una implementación multi-AZ puede recuperarse más rápido de un fallo o desastre, lo que eleva el acuerdo de nivel de servicio (SLA) de Amazon Redshift al 99,99 %, en comparación con el 99,9 % de un almacenamiento de datos single-AZ.

Configuración de la implementación multi-AZ

Al configurar una implementación multi-AZ, seleccione la opción multi-AZ y especifique la cantidad de nodos de computación que se van a aprovisionar en cada zona de disponibilidad. Amazon Redshift implementa automáticamente los mismos recursos de computación en dos zonas de disponibilidad y todos los recursos de computación están siempre disponibles para el procesamiento de lectura y escritura durante el funcionamiento normal. Esto permite que una implementación multi-AZ funcione como un único almacenamiento de datos con un único punto de conexión, lo que elimina la necesidad de cambiar las aplicaciones cuando se produce un desastre. Si bien una implementación multi-AZ procesa una consulta individual con los recursos de computación que residen en una sola zona de disponibilidad, puede distribuir automáticamente el procesamiento de varias consultas simultáneas a ambas zonas de disponibilidad para aumentar el rendimiento general para cargas de trabajo de alta simultaneidad.

También puede convertir un almacenamiento de datos single-AZ existente en un almacenamiento de datos multi-AZ o viceversa. Todo sigue igual, excepto que se aprovisionan recursos de computación adicionales en la segunda zona de disponibilidad. Al migrar a multi-AZ desde un clúster single-AZ existente, es posible que tenga que duplicar la cantidad de nodos de clúster necesarios para facilitar que se mantenga el rendimiento de una sola consulta. La mayoría de cargas de trabajo registran un aumento en el rendimiento general del procesamiento de consultas con un almacenamiento de datos multi-AZ, ya que hay el doble de recursos de computación disponibles.

En caso de que se produzca un error en una zona de disponibilidad, Amazon Redshift seguirá funcionando mediante el uso de los recursos de la zona de disponibilidad restante de forma automática. Sin embargo, es posible que se pierdan las conexiones de los usuarios y se deban restablecer. Además, las consultas que se estaban ejecutando en la zona de disponibilidad fallida pueden fallar y deben retenerse. Sin embargo, puede volver a conectarse al clúster y reprogramar las consultas inmediatamente. Amazon Redshift procesará las consultas en la zona de disponibilidad restante. Las consultas emitidas en el momento de producirse un error o después de este pueden sufrir retrasos en el tiempo de ejecución mientras se recupera el almacenamiento de datos de multi-AZ.

Note

Para lograr un mejor rendimiento y una mayor disponibilidad, le recomendamos que utilice **SNAPSHOT ISOLATION** con sus clústeres multi-AZ. Para obtener más información, consulte [CREATE DATABASE](#).

Limitaciones

Un almacenamiento de datos multi-AZ tiene las mismas capacidades funcionales que un almacenamiento de datos single-AZ, excepto por las siguientes limitaciones que se aplican a un almacenamiento de datos multi-AZ:

- No puede crear un almacenamiento de datos multi-AZ no cifrado. Asegúrese de añadir un cifrado al crear un nuevo almacenamiento de datos multi-AZ, convertir un almacenamiento de datos single-AZ en multi-AZ o convertir un almacenamiento de datos single-AZ en multi-AZ.
- No puede crear una implementación multi-AZ de un solo nodo para ninguno de los tipos de instancia RA3. Elija dos o más nodos por zona de disponibilidad al crear una implementación multi-AZ.
- Amazon Redshift no admite una configuración de subred que permita menos de tres zonas de disponibilidad. Es decir, el grupo de subredes configurado requiere tres subredes o más.
- No puede reubicar una implementación multi-AZ en otra zona de disponibilidad. Amazon Redshift determinará y llevará a cabo automáticamente la reubicación cuando se utilice la implementación multi-AZ.
- No puede pausar ni reanudar una implementación multi-AZ.
- No puede ejecutar su implementación multi-AZ fuera de los intervalos de puertos admitidos de 5431 a 5455 y de 8191 a 8215.
- No puede utilizar las vistas STL, SVCS, SVL, SVV ni STV con las implementaciones multi-AZ, ya que solo admiten vistas de monitoreo del sistema (vistas SYS_*). Cambie las consultas de monitoreo para utilizar las vistas de monitoreo del sistema (vistas SYS_*).
- No puede asociar una dirección IP de Elastic a un clúster existente con Multi-AZ habilitado.
- No puede convertir un clúster con una dirección IP de Elastic asociada de Single-AZ a Multi-AZ.
- La implementación multi-AZ de Amazon Redshift está disponible en las siguientes Regiones de AWS:
 - Este de EE. UU. (Ohio) (us-east-2)
 - Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
 - Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)
 - África (Ciudad del Cabo) (af-south-1)
 - Asia-Pacífico (Hong Kong) (ap-east-1)
 - Asia Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2)
 - Asia-Pacífico (Yakarta) (ap-southeast-3)

- Asia-Pacífico (Malasia) (ap-southeast-5)
- Asia Pacífico (Melbourne) (ap-southeast-4)
- Asia Pacífico (Bombay) (ap-south-1)
- Asia Pacific (Osaka) (ap-northeast-3)
- Asia-Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)
- Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)
- Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)
- Asia-Pacífico (Tailandia) (ap-southeast-7)
- Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Canadá (centro) (ca-central-1)
- China (Pekín) (cn-north-1)
- China (Ningxia) (cn-northwest-1)
- Europa (Fráncfort) (eu-central-1)
- Europa (Irlanda) (eu-west-1)
- Europa (Londres) (eu-west-2)
- UE (Milán) (eu-south-1)
- UE (París) (eu-west-3)
- Europa (España) (eu-south-2)
- Europa (Estocolmo) (eu-north-1)
- Europa (Zúrich) (eu-central-2)
- Israel (Tel Aviv) (il-central-1)
- México (centro) (mx-central-1)
- Medio Oriente (Baréin) (me-south-1)
- Medio Oriente (EAU) (me-central-1)
- América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)
- AWS GovCloud (EE. UU. Este) (us-gov-east-1)
- AWS GovCloud (EE. UU. Oeste) (us-gov-west-1)
- Los almacenamientos de datos multi-AZ de acceso público admiten un grupo de seguridad de VPC menos que los almacenamientos single-AZ y los almacenes multi-AZ de acceso privado.

Configuración de multi-AZ al crear un nuevo clúster

Amazon Redshift Multi-AZ admite dos zonas de disponibilidad a la vez. Amazon Redshift selecciona las zonas de disponibilidad automáticamente en función del grupo de subredes elegido. Puede convertir un almacenamiento de datos existente de una única zona de disponibilidad en un almacenamiento de datos multi-AZ o restaurar desde una instantánea para configurarlo en un almacenamiento de datos multi-AZ.

Con la consola de Amazon Redshift, puede crear fácilmente nuevas implementaciones multi-AZ. Para crear una nueva implementación multi-AZ mediante la consola de Amazon Redshift, seleccione la opción multi-AZ al crear el almacenamiento de datos. Especifique la cantidad de nodos de computación necesarios en una sola zona de disponibilidad. Amazon Redshift implementará dicha cantidad de nodos en cada una de las dos zonas de disponibilidad. Todos los nodos se usarán para leer y escribir el proceso de carga de trabajo durante el funcionamiento normal. También puede usar el comando `create-cluster` de la AWS CLI para crear un nuevo almacenamiento de datos multi-AZ con el parámetro `multi-az`.

Puede convertir un almacenamiento de datos single-AZ existente en un almacenamiento de datos multi-AZ. Para ello, puede utilizar la consola de Amazon Redshift o el comando `modify-cluster` de la AWS CLI con el parámetro `multi-az`. O puede restaurar a partir de una instantánea para configurar un almacenamiento de datos single-AZ en un almacenamiento de datos multi-AZ mediante la consola de Amazon Redshift o el comando `restore-from-cluster-snapshot` de la AWS CLI con el parámetro `multi-az`.

La implementación multi-AZ solo admite los tipos de nodo RA3 que utilizan Amazon Redshift Managed Storage (RMS). Amazon Redshift almacena los datos en RMS, que utiliza Amazon S3 y es accesible en todas las zonas de disponibilidad de una Región de AWS, sin tener que replicar los datos en el nivel de Amazon Redshift.

Puede configurar la implementación multi-AZ al crear un nuevo clúster mediante la consola de Amazon Redshift o la AWS Command Line Interface.

Uso de la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados) y elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la

Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.

3. Elija el botón Crear clúster para abrir la página de creación de clústeres.
4. Ingrese las propiedades del clúster. Para obtener información general acerca de cómo crear un clúster de base de datos, consulte [Creación de un clúster](#).
5. Elija uno de los tipos de nodo RA3 de la lista desplegable Node type (Tipo de nodo). La opción de configuración AZ solo está disponible si se elige un tipo de nodo RA3.
6. En Configuración AZ, elija Multi-AZ.
7. En Número de nodos por zona de disponibilidad, introduzca al menos dos nodos para el clúster.
8. Tiene la opción de cargar datos de muestra o de trasladar sus propios datos:
 - En Sample data (Datos de muestra), elija Load sample data (Cargar datos de muestra) para cargar el conjunto de datos de muestra en el clúster de Amazon Redshift. Amazon Redshift carga el conjunto de datos de muestra Tckit en la base de datos dev y el esquema public predeterminados. Amazon Redshift carga automáticamente el conjunto de datos de muestra en el clúster de Amazon Redshift. Puede comenzar a utilizar el editor de consultas v2 para consultar datos.
 - Para llevar sus propios datos al clúster de Amazon Redshift, siga los pasos que se indican en [Traer sus propios datos a Amazon Redshift](#).
9. Desplácese hasta Additional configurations (Configuraciones adicionales), expanda Network and security (Red y seguridad) y asegúrese de aceptar valor predeterminado de Cluster subnet group (Grupo de subredes del clúster) o elija otro. Si elige otro grupo de subredes del clúster, asegúrese de que haya tres zonas de disponibilidad en el grupo de subredes que ha seleccionado.
10. En Additional configurations (Configuraciones adicionales), expanda Database configurations (Configuraciones de base de datos).
11. Para usar una clave de AWS KMS personalizada de la clave propiedad de AWS predeterminada, haga clic en Personalizar la configuración de cifrado en Cifrado de base de datos.
12. En Choose an KMS key (Elegir una clave de KMS), puede elegir una clave de AWS Key Management Service o ingresar un ARN. O puede hacer clic en Crear una clave de AWS Key Management Service en la consola de AWS Key Management Service. Para obtener más información sobre la creación de claves KMS, consulte [Creating Keys](#) (Creación de claves) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

13. Haga clic en **Create cluster**. Cuando la restauración del clúster se realice correctamente, podrá ver los detalles en la página de detalles del clúster. Puede usar su cliente SQL para cargar y consultar datos.

Uso de la AWS Command Line Interface

Para configurar la opción multi-AZ al crear un clúster mediante la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, utilice el comando `create-cluster` y el parámetro `multi-az` de la siguiente manera.

```
aws redshift create-cluster
  --port 5439
  --master-username master
  --master-user-password #####
  --node-type ra3.4xlarge
  --number-of-nodes 2
  --profile maz-test
  --endpoint-url https://redshift.eu-west-1.amazonaws.com
  --region eu-west-1
  --cluster-identifier test-maz
  --multi-az
  --maintenance-track-name CURRENT
  --encrypted
```

Configuración de una multi-AZ para un almacenamiento de datos restaurado a partir de una instantánea

Para crear un clúster multi-AZ nuevo mediante la restauración a partir de una instantánea, complete el siguiente procedimiento.

Uso de la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija **Clusters (Clústeres)**, **Snapshots (Instantáneas)** y, a continuación, elija la instantánea que desea usar.

3. Elija Restore snapshot (Restaurar instantánea) y Restore to a provisioned cluster (Restaurar a un clúster aprovisionado).
4. Ingrese las propiedades del clúster. Para obtener información general acerca de cómo crear un clúster de base de datos, consulte [Creación de un clúster](#).
5. Elija uno de los tipos de nodo RA3 de la lista desplegable Node type (Tipo de nodo). La opción de configuración AZ solo está disponible si se elige un tipo de nodo RA3.
6. En Configuración AZ, elija Multi-AZ.
7. En Número de nodos por zona de disponibilidad, introduzca al menos dos nodos para el clúster.
8. Tiene la opción de cargar datos de muestra o de trasladar sus propios datos:
 - En Sample data (Datos de muestra), elija Load sample data (Cargar datos de muestra) para cargar el conjunto de datos de muestra en el clúster de Amazon Redshift. Amazon Redshift carga el conjunto de datos de muestra Tckit en la base de datos dev y el esquema public predeterminados. Amazon Redshift carga automáticamente el conjunto de datos de muestra en el clúster de Amazon Redshift. Puede comenzar a utilizar el editor de consultas v2 para consultar datos.
 - Para llevar sus propios datos al clúster de Amazon Redshift, siga los pasos que se indican en [Cargar datos desde Amazon S3 en Amazon Redshift](#).
9. Desplácese hasta Additional configurations (Configuraciones adicionales), expanda Network and security (Red y seguridad) y asegúrese de aceptar valor predeterminado de Cluster subnet group (Grupo de subredes del clúster) o elija otro. Si elige otro grupo de subredes del clúster, asegúrese de que haya tres zonas de disponibilidad en el grupo de subredes que ha seleccionado.
10. En Additional configurations (Configuraciones adicionales), expanda Database configurations (Configuraciones de base de datos).
11. En Cifrado de base de datos, para usar una clave de KMS personalizada que no sea la clave propiedad de AWS predeterminada, haga clic en Personalizar la configuración de cifrado. Esta opción está deseleccionada de forma predeterminada.
12. En Choose an KMS key (Elegir una clave de KMS), puede elegir una clave de AWS Key Management Service o ingresar un ARN. O puede hacer clic en Crear una clave de AWS Key Management Service en la consola de AWS Key Management Service. Para obtener más información sobre la creación de claves KMS, consulte [Creating Keys](#) (Creación de claves) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

13. Haga clic en **Restore cluster from snapshot** (Restaurar clúster a partir de una instantánea). Cuando la creación del clúster se realice correctamente, podrá ver los detalles en la página de detalles del clúster.

Uso de la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, use el comando `restore-from-cluster-snapshot` de la siguiente manera.

```
aws redshift restore-from-cluster-snapshot
--region eu-west-1
--multi-az
--snapshot-identifier test-snap1
--cluster-identifier test-saz-11
--endpoint-url https://redshift.eu-west-1.amazonaws.com/
```

Conversión de un almacenamiento de datos single-AZ en un almacenamiento de datos multi-AZ

Al convertir un almacenamiento de datos single-AZ en un almacenamiento de datos multi-AZ, su almacenamiento de datos estará altamente disponible con una garantía de SLA del 99,99 %. El rendimiento de una consulta individual seguirá siendo el mismo incluso con un almacenamiento de datos multi-AZ. En el caso de cargas de trabajo de mayor simultaneidad, verá un aumento en el rendimiento general, ya que Amazon Redshift puede ejecutar solicitudes con recursos de computación en dos zonas de disponibilidad.

Note

Amazon Redshift no le permitirá dividir los recursos de computación existentes al pasar de single-AZ a multi-AZ, ni viceversa. Esta operación no se admite para mantener un rendimiento uniforme de las consultas individuales.

Uso de la consola

Para convertir un clúster single-AZ en un almacenamiento de datos multi-AZ mediante la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados) y elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster que desea convertir en implementación multi-AZ. Se abrirá la página de detalles del clúster.
4. En Acciones, elija Activar multi-AZ. Aparecerá la página de resumen de modificaciones. Haga clic en Activar multi-AZ.
5. Si se produce un error, realice una de las siguientes acciones y, a continuación, haga clic en Activar multi-AZ.
 - Cifrado de clúster: elija Propiedades para editar la configuración de cifrado en la sección Configuración de la base de datos, en la pestaña Propiedades de la página de detalles del clúster.
 - Grupo de subredes: elija Grupo de subredes para editar la configuración del grupo de subredes del clúster haciendo clic en el enlace del grupo de subredes. Si elige otro grupo de subredes del clúster, asegúrese de que haya tres zonas de disponibilidad en el grupo de subredes que ha seleccionado.
 - Configuración del puerto: elija Propiedades para editar la configuración del puerto en la sección Configuración de la base de datos, en la pestaña Propiedades de la página de detalles del clúster.
6. Puede usar su cliente SQL para cargar y consultar datos.

Uso de la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, utilice el comando `modify-cluster` y el parámetro `multi-az` de la siguiente manera.

```
aws redshift modify-cluster
  --profile maz-test
  --endpoint-url https://redshift.eu-west-1.amazonaws.com
  --region eu-west-1
  --cluster-identifier test-maz-11
  --multi-az
```

No puede utilizar vistas STL, SVCS, SVL, SVV ni STV con las implementaciones multi-AZ, ya que solo admiten vistas de monitorización del sistema (vistas SYS_*). Cambie las consultas de monitoreo para utilizar las vistas de monitoreo del sistema (vistas SYS_*).

Conversión de un almacenamiento de datos multi-AZ en un almacenamiento de datos single-AZ

Al convertir un almacenamiento de datos multi-AZ en un almacenamiento de datos single-AZ, su almacenamiento de datos no recibirá la garantía de SLA del 99,99 % que ofrece la opción multi-AZ. El rendimiento de una consulta individual seguirá siendo el mismo, pero el rendimiento general se verá afectado porque los recursos de computación de la segunda zona de disponibilidad no estarán disponibles. Tiene la opción de habilitar el escalado simultáneo para escalar automáticamente el rendimiento y lograr un rendimiento uniforme, incluso con single-AZ.

Note

Amazon Redshift no le permitirá dividir los recursos de computación existentes al pasar de single-AZ a multi-AZ, ni viceversa. Esta operación no se admite para mantener un rendimiento uniforme de las consultas individuales.

Uso de la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados) y elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster que desea convertir en implementación multi-AZ. Se abrirá la página de detalles del clúster.
4. En Acciones, elija Desactivar multi-AZ. Aparecerá la página de resumen de modificaciones. Haga clic en Desactivar multi-AZ.

Uso de la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, utilice el comando `modify-cluster` y el parámetro `no-multi-az` de la siguiente manera.

```
aws redshift modify-cluster
  --profile maz-test
  --endpoint-url https://redshift.eu-west-1.amazonaws.com
  --region eu-west-1
  --cluster-identifier test-maz-11
  --no-multi-az
```

Después de convertir el almacenamiento de datos a single-AZ, perderá la garantía del SLA del 99,99 %. El rendimiento general también se verá afectado. Cuando se guarden los cambios, podrá ver los detalles en la página de detalles del clúster.

Cambio del tamaño de un almacenamiento de datos multi-AZ

Puede cambiar el tamaño de un almacenamiento de datos multi-AZ y especificar un número de nodos o un tipo de nodo diferente al de la configuración actual del almacenamiento de datos.

Uso de la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados) y elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster en el que desea cambiar el tamaño del almacenamiento de datos multi-AZ. Se abrirá la página de detalles del clúster.
4. En Actions (Acciones), elija Resize (Cambiar tamaño). Se abrirá la página Resize cluster (Cambiar tamaño del clúster).
5. Siga las instrucciones de la página. Puede cambiar el tamaño del clúster ahora, una vez en un momento específico, o aumentar y disminuir el tamaño del clúster según una programación.
6. En Nueva configuración, elija uno de los tipos de nodo RA3 de la lista desplegable Tipo de nodo.
7. Haga clic en Cambiar el tamaño del clúster.

Uso de la AWS Command Line Interface

Para cambiar el tamaño de un almacenamiento de datos multi-AZ mediante la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, utilice el comando `resize-cluster` para cambiar el número de nodos para una única zona de disponibilidad de la siguiente manera.

```
aws redshift resize-cluster \  
  --cluster-identifier test-maz-11  
  --cluster-type multi-node  
  --node-type ra3.4xlarge  
  --number-of-nodes 6
```

Fallo en la implementación multi-AZ

Su almacenamiento de datos multi-AZ es un conjunto de recursos de computación implementados simultáneamente en dos zonas de disponibilidad. Los recursos de computación implementados en la zona de disponibilidad principal se denominan recursos de computación principales y los de las zonas de disponibilidad secundarias se denominan recursos de computación secundarios. Un almacenamiento de datos multi-AZ puede recuperarse automáticamente sin la intervención del usuario en el caso poco probable, por ejemplo, de que falle una zona de disponibilidad o una infraestructura. El proceso de recuperación implica la conmutación por error de la computación principal a la secundaria y la designación de los recursos de computación secundarios como principales. Además, los nuevos recursos de computación secundarios se aprovisionan en una tercera zona de disponibilidad. El proceso de recuperación automática se mide en términos de RTO y RPO.

- **Objetivo de tiempo de recuperación (RTO)** – El tiempo que tarda un sistema en volver a un estado operativo después de un desastre. En otras palabras, el RTO mide el tiempo de inactividad.
- **Objetivo de punto de recuperación (RPO)** – La cantidad de datos que se pueden perder (medidos en el tiempo). En el caso de un almacenamiento de datos multi-AZ de Amazon Redshift, el RPO suele ser cero, ya que todos los datos se almacenan en Amazon Redshift Managed Storage (RMS), respaldado por Amazon Simple Storage Service, que es de larga duración y disponibilidad de forma predeterminada.

 Note

El rendimiento de una consulta individual no cambiará tras una conmutación por error. El rendimiento general del almacenamiento de datos se reducirá durante un breve período debido a la falta de disponibilidad de los recursos de computación en una de las zonas de disponibilidad. Sin embargo, Amazon Redshift adquirirá automáticamente capacidad en otra zona de disponibilidad para garantizar que se restaure la misma capacidad de procesamiento del almacenamiento de datos.

Además del proceso de recuperación automática, también puede activar este proceso manualmente para su almacenamiento de datos mediante la opción Computación principal de conmutación por error. Puede usar este enfoque para probar cómo ayudaría la opción Multi-AZ a su aplicación para lograr una mayor disponibilidad y mejor continuidad.

Uso de la consola

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). En Clusters (Clústeres), elija un clúster. Se abrirá la página de detalles del clúster.
 - En el panel de clústeres, elija un clúster.
3. En Acciones, elija Computación principal de conmutación por error.
4. Cuando se le solicite, haga clic en Confirm (Confirmar).

Uso de la AWS Command Line Interface

- En la AWS CLI, use el comando `failover-primary-compute` de la siguiente manera.

```
aws redshift failover-primary-compute
  --profile maz-test
  --endpoint-url https://redshift.eu-west-1.amazonaws.com
  --region eu-west-1
  --cluster-identifier test-maz-11
```

Una vez confirmada la operación anterior, Amazon Redshift realizará los mismos pasos que en una recuperación automática debido a un fallo en una zona de disponibilidad o infraestructura. El proceso hará que los nodos de computación de la zona de disponibilidad principal dejen de estar disponibles y los recursos de computación de la zona de disponibilidad secundaria sean designados como la computación principal. Cuando la recuperación del clúster se complete correctamente, la implementación multi-AZ estará disponible. Su almacenamiento de datos multi-AZ también aprovisionará automáticamente nueva computación en una tercera zona de disponibilidad en cuanto esté disponible.

Durante este proceso, el estado del clúster en la consola se muestra como modificado durante todo el tiempo, ya que el clúster se recupera automáticamente y se vuelve a configurar según la configuración de implementación multi-AZ. El clúster puede aceptar nuevas conexiones inmediatamente. Es posible que se eliminen las conexiones existentes y las consultas en curso. Puede volver a intentarlas inmediatamente.

Visualización de consultas y cargas para almacenamientos de datos multi-AZ

Puede ver la información sobre las consultas que se han ejecutado en los últimos siete días, independientemente del tipo, el tamaño y el estado (pausa o reanudación) del clúster.

La información que se muestra en la página de consultas y cargas se rellena con información de las tablas del sistema de Amazon Redshift (vistas SYS_*). Esta información le permite mostrar información adicional sobre sus consultas y ofrece siete días consecutivos de retención. Los diagnósticos de consultas son más rápidos, lo que le permite filtrar los datos por base de datos, nombre de usuario o tipo de instrucción SQL. Para ver estos filtros adicionales y la información de todas las consultas que se han ejecutado, tenga en cuenta los siguientes requisitos previos:

- Debe conectarse a una base de datos mediante la elección de Connect to database (Conectar a base de datos).
- El usuario de base de datos debe tener los roles y permisos sys:operator o sys:monitor para poder supervisar las consultas. Para obtener información sobre los roles del sistema, consulte [Roles definidos por el sistema de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Verá estos filtros adicionales y la información de consulta una vez que se conecte a una base de datos.

Para mostrar los datos de rendimiento de consultas desde Queries and loads (Consultas y cargas)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta.
3. Es posible que tenga que conectarse a una base de datos para ver el filtro adicional. Si es necesario, haga clic en Connect to database (Conectar a base de datos) y siga las instrucciones para conectarse a una base de datos.

Por defecto, la lista muestra consultas de todos sus clústeres durante las últimas 24 horas. Puede cambiar el alcance de los datos mostrados en la consola.

Para mostrar los datos de rendimiento de las consultas desde Query monitoring (Supervisión de consultas)

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). En Clusters (Clústeres), seleccione un clúster.
3. Elija Query monitoring (Supervisión de consultas).
4. Según la configuración o la versión del clúster, es posible que deba conectarse a una base de datos para ver los filtros adicionales. Si es necesario, haga clic en Connect to database (Conectar a base de datos) y siga las instrucciones para conectarse a una base de datos.

Supervisión de una consulta en una implementación multi-AZ

Una implementación multi-AZ utiliza recursos de computación implementados en ambas zonas de disponibilidad y puede seguir funcionando en caso de que los recursos de una zona de disponibilidad determinada no estén disponibles. Todos los recursos de computación se utilizarán en todo momento. Esto permite el funcionamiento completo a través de dos zonas de disponibilidad de forma activa-activa tanto para operaciones de lectura como de escritura.

Puede consultar las vistas SYS_ en el esquema pg_catalog para supervisar el tiempo de ejecución de las consultas en una implementación multi-AZ. Las vistas SYS_ muestran las actividades de

ejecución de las consultas o las estadísticas de los clústeres primario y secundario. Para obtener una lista de las vistas de monitoreo, consulte [Vistas de monitoreo](#).

Siga estos pasos para supervisar el tiempo de ejecución de las consultas para cada zona de disponibilidad en la implementación multi-AZ:

1. Vaya a la consola de Amazon Redshift, conéctese a la base de datos de su implementación multi-AZ y ejecute consultas mediante el editor de consultas.
2. Ejecute cualquier consulta de muestra en la implementación multi-AZ de Amazon Redshift.
3. En el caso de una implementación multi-AZ, puede identificar una consulta y la zona de disponibilidad en la que se ejecuta mediante la columna `compute_type` de la tabla `SYS_QUERY_HISTORY`. `primary` significa consultas ejecutadas en el clúster principal de la implementación multi-AZ y `secondary` significa consultas ejecutadas en el clúster secundario de la implementación multi-AZ.

La siguiente consulta utiliza la columna `compute_type` para supervisar una consulta.

```
select (compute_type) as compute_type, left(query_text, 50) query_text from
sys_query_history order by start_time desc;
```

```
compute_type | query_text
-----+-----
secondary    | select count(*) from t1;
```

Finalización de una consulta de un clúster

El procedimiento se aplica a los clústeres multi-AZ y single-AZ.

Para terminar una consulta

También puede utilizar la página **Queries (Consultas)** para finalizar una consulta que esté en proceso.

El usuario de la base de datos debe tener el rol y los permisos `sys:operator` para finalizar una consulta en ejecución. Para obtener información sobre los roles del sistema, consulte [Roles definidos por el sistema de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta.
3. Seleccione la consulta en ejecución que quiera finalizar en la lista, y luego seleccione Terminate query (Finalizar consulta).

Monitoreo del rendimiento de clústeres de Amazon Redshift

Amazon Redshift proporciona métricas y datos de rendimiento para que pueda realizar un seguimiento del estado y el rendimiento de sus clústeres y bases de datos. En esta sección, analizaremos los tipos de datos con los que puede trabajar en Amazon Redshift, específicamente en la consola de Amazon Redshift.

Los datos de rendimiento que puede usar en la consola de Amazon Redshift entran en dos categorías:

- **Métricas de Amazon CloudWatch:** las métricas de Amazon CloudWatch ayudan a monitorear los aspectos físicos del clúster, como la utilización de la CPU, la latencia y el rendimiento. Los datos de métricas se muestran directamente en la consola de Amazon Redshift. También puede verlos en la consola de CloudWatch. De modo alternativo, puede consumirlos de cualquier otra forma en la que trabaje con métricas, como en la AWS CLI o en uno de los AWS SDK.
- **Datos de rendimiento de cargas o consultas:** estos datos ayudan a monitorear la actividad y el rendimiento de la base de datos. Estos datos se incorporan en la consola de Amazon Redshift para que le resulte fácil relacionar lo que ve en las métricas de CloudWatch con los eventos de carga y consulta específicos de la base de datos. También puede crear sus propias consultas de rendimiento personalizadas y ejecutarlas directamente en la base de datos. Los datos de rendimiento de cargas y consultas solo se muestran en la consola de Amazon Redshift. No se publican como métricas de CloudWatch.

Los datos de rendimiento se integran a la consola de Amazon Redshift, lo que produce una mejor experiencia de las siguientes maneras:

- Los datos de rendimiento asociados a un clúster se muestran de forma contextual cuando ve un clúster, caso en el que es posible que los necesite para tomar decisiones sobre el clúster, como cambiar el tamaño.

- Algunas métricas de rendimiento se muestran en unidades con escalas más adecuadas en la consola de Amazon Redshift que en CloudWatch. Por ejemplo, `WriteThroughput` se muestra en GB/s (mientras que en CloudWatch lo hace en bytes/s), que es una unidad más pertinente para el espacio de almacenamiento normal de un nodo.
- Puede visualizar fácilmente los datos de rendimiento de los nodos de un clúster conjuntamente en el mismo gráfico. De este modo, podrá monitorear de forma sencilla el rendimiento de todos los nodos de un clúster. También puede ver los datos de rendimiento de cada nodo.

Amazon Redshift proporciona los datos de rendimiento (tanto las métricas de CloudWatch como los datos de carga y consulta) sin ningún cargo adicional. Los datos de rendimiento se registran cada minuto. Puede obtener acceso a los valores históricos de los datos de rendimiento en la consola de Amazon Redshift. Para obtener información detallada acerca del uso de CloudWatch para obtener acceso a los datos de rendimiento de Amazon Redshift que se exponen como métricas de CloudWatch, consulte [¿Qué es CloudWatch?](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Datos de rendimiento en Amazon Redshift

Con las métricas de CloudWatch para Amazon Redshift, puede obtener información acerca del rendimiento y el estado del clúster y ver los datos en el nivel del nodo. Al trabajar con estas métricas, hay que recordar que cada métrica tiene una o más dimensiones asociadas. Estas dimensiones le indican a qué se puede aplicar la métrica; es decir, el alcance de la métrica. Amazon Redshift tiene las dos dimensiones siguientes:

- Las métricas que tienen una dimensión `NodeID` son métricas que proporcionan los datos de rendimiento de los nodos de un clúster. Este conjunto de métricas incluye el nodo principal y los de computación. Entre los ejemplos de estas métricas se incluyen `CPUUtilization`, `ReadIOPS` y `WriteIOPS`.
- Las métricas que tienen solo una dimensión `ClusterIdentifier` son métricas que proporcionan datos de rendimiento de los clústeres. Entre los ejemplos de estas métricas se incluyen `HealthStatus` y `MaintenanceMode`.

Note

En algunos casos de métricas, una métrica específica del clúster representa una acumulación del comportamiento de los nodos. En estos casos, hay que prestar especial

atención al interpretar el valor de las métricas, ya que el comportamiento del nodo principal se agrega al del nodo de computación.

Para obtener más información acerca de las métricas y las dimensiones de CloudWatch, consulte [Conceptos de CloudWatch](#) en la Guía del usuario de Amazon CloudWatch.

Si desea obtener más detalles acerca de las métricas de CloudWatch para Amazon Redshift, consulte las siguientes secciones.

Temas

- [Métricas de Amazon Redshift](#)
- [Dimensiones de métricas de Amazon Redshift](#)
- [Datos de rendimiento de cargas y consultas de Amazon Redshift](#)

Métricas de Amazon Redshift

El espacio de nombres de AWS/Redshift incluye las siguientes métricas. A menos que se indique lo contrario, las métricas se recopilan en intervalos de 1 minuto.

Métrica	Descripción
CommitQueueLength	El número de transacciones en espera de confirmación en un momento determinado. Unidades: recuento Dimensiones: ClusterIdentifier
ConcurrencyScaling ActiveClusters	El número de clústeres de escalado de simultaneidad que procesan activamente consultas en un momento dado. Unidades: recuento Dimensiones: ClusterIdentifier
ConcurrencyScaling Seconds	El número de segundos usados por los clústeres de escalado de simultaneidad que tienen actividad de procesamiento de consultas activas.

Métrica	Descripción
	Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
<code>CPUUtilization</code>	El porcentaje de utilización de CPU. Para los clústeres, esta métrica representa la suma de los valores de utilización de CPU de todos los nodos (principales y de computación). Unidad: porcentaje Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
<code>DatabaseConnections</code>	El número de conexiones de base de datos a un clúster. Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>

Métrica	Descripción
HealthStatus	Indica el estado del clúster. Cada minuto el clúster se conecta a su base de datos y realiza una consulta sencilla. Si puede realizar esta operación correctamente, se considera que el clúster está en buen estado. De lo contrario, se considera que el clúster está en mal estado. Un estado incorrecto se puede producir cuando la base de datos del clúster está sobrecargada en exceso o cuando hay un problema de configuración con una base de datos del clúster.  Note En Amazon CloudWatch, esta métrica se registra como 1 o 0, mientras que, en la consola de Amazon Redshift, se muestra con las palabras HEALTHY o UNHEALTHY para facilitar su lectura. Cuando esta métrica se muestra en la consola de Amazon Redshift, se omiten los promedios de muestreo y solo se muestra HEALTHY o UNHEALTHY . En Amazon CloudWatch, pueden aparecer otros valores además de 0 y 1 por cuestiones de muestreo. Cualquier valor inferior a 1 para HealthStatus se registra como 0 (UNHEALTHY). Unidades: recuento (1/0) (HEALTHY/UNHEALTHY en la consola de Amazon Redshift) Dimensiones: ClusterIdentifier

Métrica	Descripción
MaintenanceMode	Indica si los datos del clúster se encuentran en modo de mantenimiento.  Note En Amazon CloudWatch, esta métrica se registra como 1 o 0, mientras que, en la consola de Amazon Redshift, se muestra con las palabras ON o OFF para facilitar su lectura. Cuando esta métrica se muestra en la consola de Amazon Redshift, se omiten los promedios de muestreo y solo se muestra ON o OFF. En Amazon CloudWatch, pueden aparecer otros valores además de 0 y 1 por cuestiones de muestreo. Cualquier valor mayor que 0 para MaintenanceMode se registra como 1 (ON). Unidades: recuento (1/0) (ON/OFF en la consola de Amazon Redshift). Dimensiones: ClusterIdentifier
MaxConfiguredConcurrencyScalingClusters	El número máximo de clústeres de escalado de simultaneidad configurados desde el grupo de parámetros. Para obtener más información, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift. Unidades: recuento Dimensiones: ClusterIdentifier

Métrica	Descripción
NetworkReceiveThroughput	La velocidad a la que el nodo o el clúster reciben datos. Unidades: bytes/segundo (MB/s en la consola de Amazon Redshift) Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
NetworkTransmitThroughput	La velocidad a la que el nodo o el clúster escriben datos. Unidades: bytes/segundo (MB/s en la consola de Amazon Redshift) Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
PercentageDiskSpaceUsed	El porcentaje del espacio en disco usado. Unidad: porcentaje Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code>
QueriesCompletedPerSecond	Promedio de consultas completadas por segundo. La información se envía en intervalos de 5 minutos. Esta métrica no se admite en los clústeres de un solo nodo. Unidades: recuento/segundo Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>latency</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>wlmid</code>

Métrica	Descripción
QueryDuration	Tiempo medio que tarda en completarse una consulta. La información se envía en intervalos de 5 minutos. Esta métrica no se admite en los clústeres de un solo nodo. Unidades: microsegundos Dimensiones: ClusterIdentifier , NodeID, latency Dimensiones: ClusterIdentifier , latency Dimensiones: ClusterIdentifier , NodeID, wlmid
QueryRuntimeBreakdown	El tiempo total que las consultas dedican a ejecutarse por etapa de consulta. La información se envía en intervalos de 5 minutos. Unidades: milisegundos Dimensiones: ClusterIdentifier, NodeID, etapa Dimensiones: ClusterIdentifier, etapa
ReadIOPS	El número medio de operaciones de lectura en disco por segundo. Unidades: recuento/segundo Dimensiones: ClusterIdentifier , NodeID Dimensiones: ClusterIdentifier
ReadLatency	Tiempo medio de cada operación de E/S de lectura en disco. Unidades: segundos Dimensiones: ClusterIdentifier , NodeID Dimensiones: ClusterIdentifier

Métrica	Descripción
ReadThroughput	El número medio de bytes leídos del disco por segundo. Unidades: bytes (GB/s en la consola de Amazon Redshift) Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
RedshiftManagedStorageTotalCapacity	Capacidad total de almacenamiento administrado. Unidades: megabytes Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
TotalTableCount	Número de tablas de usuario abiertas en un momento determinado. Este total no incluye tablas de Amazon Redshift Spectrum. Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
WLMQueueLength	El número de consultas en la cola para una cola de administración de carga de trabajo (WLM). Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>service class</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueueName</code>

Métrica	Descripción
WLMQueueWaitTime	El tiempo de consultas invertido en esperar en la cola de administración de carga de trabajo (WLM). La información se envía en intervalos de 5 minutos. Unidades: milisegundos. Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueryPriority</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>wlmid</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueueName</code>
WLMQueriesCompletedPerSecond	Número medio de consultas completadas por segundo en una cola de administración de carga de trabajo (WLM). La información se envía en intervalos de 5 minutos. Esta métrica no se admite en los clústeres de un solo nodo. Unidades: recuento/segundo Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>wlmid</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueueName</code>
WLMQueryDuration	Tiempo medio que tarda en completarse una consulta en una cola de administración de carga de trabajo (WLM). La información se envía en intervalos de 5 minutos. Esta métrica no se admite en los clústeres de un solo nodo. Unidades: microsegundos Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>wlmid</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueueName</code>

Métrica	Descripción
WLMRunningQueries	El número de consultas que se ejecutan desde el clúster principal y el clúster de escalado de simultaneidad por cola de WLM. Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>wlmid</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>QueueName</code>
WriteIOPS	El número medio de operaciones de escritura en disco por segundo. Unidades: recuento/segundo Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
WriteLatency	Tiempo medio de cada operación de E/S de escritura en disco. Unidades: segundos Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>
WriteThroughput	Número medio de bytes que se escriben en el disco por segundo. Unidades: bytes (GB/s en la consola de Amazon Redshift) Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>NodeID</code> Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code>

Métrica	Descripción
SchemaQuota	La cuota configurada para un esquema. Unidades: megabytes Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>Database</code>, <code>Schema</code> Periódica/push: <code>Periodic</code> Frecuencia: 5 minutes Criterios de detención: esquema eliminado o cuota eliminada
NumExceededSchemaQuotas	El número de esquemas con cuotas superadas. Unidades: recuento Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> Periódica/push: <code>Periodic</code> Frecuencia: 5 minutes Criterios de detención: N/A
StorageUsed	El espacio de almacenamiento o disco utilizado por un esquema. Unidades: megabytes Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>Database</code>, <code>Schema</code> Periódica/push: <code>Periodic</code> Frecuencia: 5 minutes Criterios de detención: esquema eliminado o cuota eliminada

Métrica	Descripción
PercentageQuotaUsed	El porcentaje de espacio de almacenamiento o disco utilizado en relación con la cuota de esquema configurada. Unidad: porcentaje Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>Database</code>, <code>Schema</code> Periódica/push: <code>Periodic</code> Frecuencia: 5 minutes Criterios de detención: esquema eliminado o cuota eliminada
UsageLimitAvailable	Según el <code>FeatureType</code>, <code>UsageLimitAvailable</code> devuelve lo siguiente: • Si el <code>FeatureType</code> es <code>CONCURRENCY_SCALING</code> , <code>UsageLimitAvailable</code> devuelve la cantidad total de tiempo que puede utilizar el escalado simultáneo en incrementos de 1 minuto. • Si el <code>FeatureType</code> es <code>CROSS_REGION_DATASHARING</code> , <code>UsageLimitAvailable</code> devuelve la cantidad total de datos que se puede escanear en incrementos de 1 minuto. • Si el <code>FeatureType</code> es <code>SPECTRUM</code>, <code>UsageLimitAvailable</code> devuelve la cantidad total de datos que se puede escanear en incrementos de 1 minuto. Unidades: minutos o TB Dimensiones: <code>ClusterIdentifier</code> , <code>FeatureType</code> , <code>UsageLimitId</code>

Métrica	Descripción
UsageLimitConsumed	Según el FeatureType, UsageLimitConsumed devuelve lo siguiente: • Si el FeatureType es CONCURRENCY_SCALING , UsageLimitAvailable devuelve la cantidad total de tiempo que utiliza el escalado simultáneo en incrementos de 1 minuto. • Si el FeatureType es CROSS_REGION_DATASHARING , UsageLimitAvailable devuelve la cantidad total de datos escaneada en incrementos de 1 minuto. • Si el FeatureType es SPECTRUM, UsageLimitAvailable devuelve la cantidad total de datos escaneada en incrementos de 1 minuto. Unidades: minutos o TB Dimensiones: ClusterIdentifier , FeatureType , UsageLimitId

Dimensiones de métricas de Amazon Redshift

Los datos de Amazon Redshift se pueden filtrar con algunas de las dimensiones de la tabla siguiente.

Dimensión	Descripción
latency	Los valores posibles son los siguientes: • corta: menos de 10 segundos • mediana: entre 10 segundos y 10 minutos • larga: más de 10 minutos
NodeID	Filtra los datos solicitados que son específicos de los nodos de un clúster. NodeID puede ser "Leader (Principal)", "Shared (Compartido)", o "Compute-N (N-computación)", donde N puede ser 0, 1, etc. en función del número de nodos del

Dimensión	Descripción
	clúster. "Shared" significa que el clúster tiene un solo nodo, es decir, que el nodo principal y el nodo de computación están combinados. Las métricas de <code>CPUUtilization</code> , <code>NetworkTransmitThroughput</code> y <code>ReadIOPS</code> se registran únicamente para el nodo principal y los nodos de computación. Otras métricas que usan la dimensión <code>NodeId</code> se registran solo para los nodos de computación.
<code>ClusterIdentifier</code>	Filtra los datos solicitados que son específicos del clúster. Las métricas específicas del clúster son <code>HealthStatus</code> , <code>MaintenanceMode</code> y <code>DatabaseConnections</code> . Las métricas generales de esta dimensión (por ejemplo, <code>ReadIOPS</code>), que también son métricas de nodos, representan el total acumulado de datos de métricas de nodos. Preste especial atención cuando interprete estas métricas, ya que incluyen el comportamiento acumulado tanto del nodo principal como de los nodos de computación.
<code>service class</code>	El identificador de una clase de servicio WLM.

Dimensión	Descripción
stage	Fases de ejecución de una consulta. Los valores posibles son los siguientes: • QueryPlanning: tiempo invertido en procesar y optimizar instrucciones SQL. • QueryWaiting: tiempo invertido en esperar en la cola de WLM. • QueryExecutingRead: tiempo invertido en ejecutar consultas de lectura. • QueryExecutingInsert: tiempo invertido en ejecutar consultas de inserción. • QueryExecutingDelete: tiempo invertido en ejecutar consultas de eliminación. • QueryExecutingUpdate: tiempo invertido en ejecutar consultas de actualización. • QueryExecutingCtas: tiempo invertido en ejecutar consultas CREATE TABLE AS. • QueryExecutingUnload: tiempo invertido en ejecutar consultas de descarga. • QueryExecutingCopy: tiempo invertido en ejecutar consultas de copia. • QueryCommit: tiempo invertido en confirmar operaciones.
wlmid	Es el identificador de una cola de administración de carga de trabajo.
QueryPriority	La prioridad de la consulta. Los valores posibles son CRITICAL, HIGHEST, HIGH, NORMAL, LOW y LOWEST.
QueueName	El nombre de la cola de administración de cargas de trabajo.
FeatureType	La característica que está limitada por un límite de uso. Los posibles valores son CONCURRENCY_SCALING, CROSS_REGION_DATASHARING y SPECTRUM.

Dimensión	Descripción
UsageLimitId	El identificador del límite de uso.

Datos de rendimiento de cargas y consultas de Amazon Redshift

Además de las métricas de CloudWatch, Amazon Redshift proporciona datos de rendimiento de cargas y consultas. Los datos de rendimiento de cargas y consultas se pueden utilizar para ayudarle a comprender la relación entre el rendimiento de la base de datos y las métricas de clúster. Por ejemplo, si observa que la CPU de un clúster alcanza su pico, puede encontrar el pico en el gráfico de CPU del clúster y ver las consultas que se estaban ejecutando en ese momento. De igual forma, si está revisando una consulta específica, los datos de métricas (como los de CPU) se muestran en contexto para que pueda comprender el impacto de la consulta en las métricas de clúster.

Los datos de rendimiento de cargas y consultas no se publican como las métricas de CloudWatch y solo pueden verse en la consola de Amazon Redshift. Los datos de rendimiento de cargas y consultas se generan a partir de consultas de las tablas de sistema de la base de datos (para obtener más información, consulte [Referencia de las tablas de sistema](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Redshift). También puede generar sus propias consultas personalizadas de rendimiento de la base de datos, pero recomendamos comenzar con los datos de rendimiento de cargas y consultas que se presentan en la consola. Para obtener más información acerca de la medición y el monitoreo del rendimiento de la base de datos, consulte [Administración del rendimiento](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Redshift.

En la siguiente tabla, se describen los diferentes aspectos de los datos de cargas y consultas a los que puede obtener acceso en la consola de Amazon Redshift.

Datos de cargas/consultas	Descripción
Resumen de consultas	Lista de consultas en un período de tiempo específico. La lista se puede ordenar por valores como el ID de consulta, tiempo de ejecución de la consulta y el estado. Consulte estos datos en la pestaña Monitoreo de consultas de la página de detalles del clúster.
Detalle de consulta	Proporciona detalles de una consulta en particular, incluidos:

Datos de cargas/consultas	Descripción
	• Las propiedades de la consulta como el ID de consulta, el tipo, el clúster en el que se ejecutó la consulta y el tiempo de ejecución. • Detalles como el estado de consulta y el número de errores. • La instrucción SQL que se ejecutó. • Un plan de explicación, si está disponible. • Datos de rendimiento del clúster durante la ejecución de la consulta (para obtener más información, consulte Visualización de datos del historial de consultas).
Resumen de cargas	Muestra todas las cargas en un período de tiempo específico. La lista se puede ordenar por valores como el ID de consulta, tiempo de ejecución de la consulta y el estado. Consulte estos datos en la pestaña Monitoreo de consultas de la página de detalles del clúster.
Detalle de carga	Proporciona detalles de una operación de carga en particular, incluidos: • Las propiedades de la carga, como el ID de consulta, el tipo, el clúster en el que se ejecutó la consulta y el tiempo de ejecución. • Detalles como el estado de carga y el número de errores. • La instrucción SQL que se ejecutó. • Una lista de archivos cargados. • Datos de rendimiento del clúster durante la operación de carga (para obtener más información, consulte Visualización de datos del historial de consultas).

Visualización de datos de rendimiento

En esta sección, encontrará cómo ver los datos de rendimiento en la consola de Amazon Redshift, que incluye información acerca del rendimiento del clúster y de las consultas. Además, puede crear alarmas en las métricas de clúster directamente desde la consola de Amazon Redshift.

Cuando ve los datos de rendimiento en la consola de Amazon Redshift, lo hace según clúster. Los gráficos de datos de rendimiento para un clúster están diseñados para brindarle acceso a los datos

para responder a las preguntas de rendimiento más comunes. Para algunos datos de rendimiento (consulte [Datos de rendimiento en Amazon Redshift](#)), también puede utilizar CloudWatch para personalizar aún más los gráficos de métricas. Por ejemplo, puede elegir tiempos más largos o combinar métricas entre clústeres. Para obtener más información acerca del uso de la consola de CloudWatch, consulte [Métricas de rendimiento en la consola de CloudWatch](#).

Vea el siguiente video para obtener información acerca de cómo monitorear, aislar y optimizar las consultas usando las características de monitoreo de las consultas de la consola de Amazon Redshift: [Query Monitoring with Amazon Redshift](#).

Temas

- [Visualización de datos de rendimiento del clúster](#)
- [Visualización de datos del historial de consultas](#)
- [Visualización de datos de rendimiento de la base de datos](#)
- [Visualización de datos de escalado de simultaneidad y simultaneidad de cargas de trabajo](#)
- [Visualización de consultas y cargas](#)
- [Visualización y análisis de los detalles de las consultas](#)
- [Visualización del rendimiento del clúster durante la ejecución de consultas](#)
- [Visualización de métricas de clúster durante las operaciones de carga](#)
- [Visualización del gráfico de desglose de cargas de trabajo de clúster](#)

Visualización de datos de rendimiento del clúster

Cuando utiliza las métricas de clúster en Amazon Redshift, puede realizar las siguientes tareas de rendimiento comunes:

- Determinar si las métricas de clúster están fuera de lo normal en un intervalo de tiempo especificado y, si es así, identificar las consultas responsables de este error en el rendimiento.
- Comprobar si las consultas actuales o históricas están impactando en el rendimiento del clúster. Si identifica una consulta problemática, puede ver sus detalles incluyendo el rendimiento del clúster durante la ejecución de la consulta. Puede utilizar esta información a la hora de diagnosticar el motivo por el que la consulta es lenta y lo que se puede hacer para mejorar su rendimiento.

Para ver los datos de desempeño


1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre de un clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Elija la pestaña Cluster performance (Rendimiento del clúster) para ver la información del rendimiento, incluido:
 - Utilización de la CPU
 - Porcentaje de espacio del disco usado
 - Conexiones a base de datos
 - Estado
 - Query duration
 - Query throughput
 - Actividad de escalado de simultaneidad

Hay muchas más métricas disponibles. Para ver las métricas disponibles y elegir cuáles se muestran, seleccione el icono Preferencias.


Gráficos de rendimiento del clúster

En los siguientes ejemplos se pueden observar algunos de los gráficos que se muestran en la nueva consola de Amazon Redshift.


- Utilización de la CPU: muestra el porcentaje de utilización de la CPU para todos los nodos (principales y de informática). Para encontrar un momento en el que el uso del clúster sea inferior antes de programar la migración del clúster u otras operaciones que consumen recursos, monitoree este gráfico para ver la utilización de la CPU en cada uno de los nodos o en todos ellos.




- **Modo de mantenimiento:** muestra si el clúster está en el modo de mantenimiento en un momento elegido mediante los indicadores On y Off. Puede ver la hora en que el clúster está en proceso de mantenimiento. A continuación, puede correlacionar esta hora con las operaciones que se realizan en el clúster para estimar períodos de inactividad futuros para eventos recurrentes.




- **Porcentaje de espacio del disco usado:** muestra el porcentaje de uso de espacio en disco por cada nodo informático, y no para el clúster como un todo. Puede explorar este gráfico para monitorear la utilización del disco. Las operaciones de mantenimiento como VACUUM y COPY utilizan espacio de almacenamiento temporal intermedio para sus operaciones de clasificación, por lo que se espera un aumento en el uso del disco.



- Rendimiento de lectura: muestra el número promedio de megabytes leídos en el disco por segundo. Puede evaluar este gráfico para monitorear el aspecto físico correspondiente del clúster. Este rendimiento no incluye el tráfico de red entre las instancias del clúster y su volumen.




- Latencia de lectura: muestra el tiempo promedio de cada operación de E/S de lectura en disco por milisegundo. Puede ver los tiempos de respuesta para que se devuelvan los datos. Cuando la latencia es alta, significa que el remitente pasa más tiempo inactivo (sin enviar paquetes nuevos), lo que reduce la rapidez con que crece el rendimiento.




- **Rendimiento de escritura:** muestra el número promedio de megabytes escritos en el disco por segundo. Puede evaluar esta métrica para monitorear el aspecto físico correspondiente del clúster. Este rendimiento no incluye el tráfico de red entre las instancias del clúster y su volumen.




- **Latencia de escritura:** muestra el tiempo promedio en milisegundos de cada operación de E/S de escritura en disco. Puede evaluar el tiempo para que se devuelva el reconocimiento de la escritura. Cuando la latencia es alta, significa que el remitente pasa más tiempo inactivo (sin enviar paquetes nuevos), lo que reduce la rapidez con que crece el rendimiento.




- **Conexiones de bases de datos:** muestra el número de conexiones de bases de datos a un clúster. Puede utilizar este gráfico para ver cuántas conexiones se establecen a la base de datos y encontrar una hora en la que el uso del clúster es menor.




- **Recuento total de tablas:** muestra el número de tablas de usuario abiertas en un momento determinado en un clúster. Puede monitorear el rendimiento del clúster cuando el recuento de tablas abiertas es alto.




- Estado: indica si el estado del clúster es Healthy o Unhealthy. Si el clúster puede conectarse a su base de datos y realiza correctamente una consulta sencilla, se considera que el clúster está en buen estado. De lo contrario, se considera que el clúster está en mal estado. Un estado incorrecto se puede producir cuando la base de datos del clúster está sobrecargada en exceso o cuando hay un problema de configuración con una base de datos del clúster.




- Duración de la consulta: muestra el tiempo promedio que tarda en completarse una consulta en microsegundos. Puede comparar los datos de este gráfico para medir el rendimiento de E/S dentro del clúster y ajustar sus consultas más largas si es necesario.




- Rendimiento de la consulta: muestra el número promedio de consultas completadas por segundo. Puede analizar los datos de este gráfico para medir el rendimiento de la base de datos y caracterizar la capacidad del sistema para admitir una carga de trabajo multiusuario de manera equilibrada.




- Duración de la consulta por cola de WLM: muestra el tiempo promedio que tarda en completarse una consulta en microsegundos. Puede comparar los datos de este gráfico para medir el rendimiento de E/S por cola de WLM y ajustar sus consultas más largas si es necesario.



- Rendimiento de consulta por cola de WLM: muestra el número promedio de consultas completadas por segundo. Puede analizar los datos de este gráfico para medir el rendimiento de la base de datos por cola de WLM.



- Actividad de escalado de simultaneidad: muestra el número de clústeres de escalado de simultaneidad activos. Cuando el escalado de simultaneidad está habilitado, Amazon Redshift agrega capacidad del clúster de manera automática si se necesita para procesar un aumento de las consultas de lectura simultáneas.



Visualización de datos del historial de consultas

Puede utilizar métricas del historial de consultas en Amazon Redshift para realizar lo siguiente:

- Aislar y diagnosticar problemas de rendimiento de consultas.
- Comparar las métricas de tiempo de ejecución de la consulta y las métricas de rendimiento del clúster en la misma línea temporal para ver cómo pueden estar relacionadas ambas. Al hacerlo, podrá identificar consultas con mal rendimiento, buscar consultas con cuellos de botella y determinar si necesita cambiar el tamaño del clúster para la carga de trabajo.
- Acceda a los detalles de una consulta específica eligiéndola en la línea temporal. Cuando el ID de consulta y otras propiedades se muestran en una fila debajo del gráfico, puede elegir la consulta para ver los detalles de la consulta. Los detalles incluyen, por ejemplo, la instrucción SQL de la consulta, los detalles de ejecución y el plan de consulta. Para obtener más información, consulte [Visualización y análisis de los detalles de las consultas](#).
- Determine si los trabajos de carga se realizan correctamente y cumplen los acuerdos de nivel de servicio (SLA).

Para mostrar datos del historial de consultas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden

incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).

3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver las métricas de sus consultas.
4. En la sección Monitoreo de consultas, elija la pestaña Historial de consultas.

Mediante los controles de la ventana, puede alternar entre Lista de consultas y Métricas de clúster.

Al elegir Lista de consultas, la pestaña incluye los siguientes gráficos:

- Tiempo de ejecución de consultas: la actividad de consulta en una línea temporal. Utilice este gráfico para ver qué consultas se están ejecutando en el mismo periodo de tiempo. Elija una consulta para ver más detalles de ejecución de la consulta. El eje x muestra el periodo seleccionado. Puede filtrar las consultas gráficas por: en ejecución, finalizadas, cargadas, etc. Cada barra representa una consulta y la longitud de la barra representa su tiempo de ejecución desde el principio de la barra hasta el final. Las consultas pueden incluir instrucciones de manipulación de datos SQL (como SELECT, INSERT, DELETE) y cargas (como COPY). De forma predeterminada, las 100 consultas en ejecución más largas se muestran para el periodo de tiempo seleccionado.
- Consultas y cargas: lista de consultas y cargas que se ejecutaron en el clúster. La ventana incluye una opción para Terminar la consulta si una consulta se está ejecutando actualmente.

Al elegir Métricas de clúster, la pestaña incluye los siguientes gráficos:

- Tiempo de ejecución de consultas: la actividad de consulta en una línea temporal. Utilice este gráfico para ver qué consultas se están ejecutando en el mismo periodo de tiempo. Elija una consulta para ver más detalles de ejecución de la consulta.
- Utilización de la CPU: la utilización de la CPU del clúster por nodo principal y el promedio de nodos informáticos.
- Capacidad de almacenamiento utilizada: el porcentaje de la capacidad de almacenamiento utilizada.
- Conexiones de base de datos activas: el número de conexiones de base de datos al clúster activas.

Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con los gráficos del historial de consultas:

- Elija una barra que represente una consulta específica en el gráfico Tiempo de ejecución de consultas para ver detalles sobre esa consulta. También puede elegir un ID de consulta en la lista de Consultas y cargas para ver sus detalles.
- Puede seleccionar una sección del gráfico Tiempo de ejecución de consultas para ampliar y mostrar un periodo de tiempo específico.
- En el gráfico Tiempo de ejecución de consultas, para que el filtro elegido considere todos los datos y pase por todas las páginas mostradas en la lista Consultas y cargas.
- Puede cambiar las columnas y el número de filas que se muestran en la lista Consultas y cargas mediante la ventana de preferencias mostrada por el icono de engranaje de configuración.
- La lista de Consultas y cargas también se puede mostrar navegando desde el icono de Consultas del navegador izquierdo, Consultas y cargas. Para obtener más información, consulte [Visualización de consultas y cargas](#).

Gráficos de historial de consultas

En los siguientes ejemplos, se pueden observar gráficos que se muestran en la nueva consola de Amazon Redshift.


Note

Los gráficos de la consola de Amazon Redshift solo contienen datos de las 100 000 consultas más recientes.

• Tiempo de ejecución de consultas

Query runtime

The query activity on a timeline. Use this graph to see which queries are running in the same timeframe. Choose a query to view more query execution details.



• Consultas y cargas

Queries and loads(100)

Filter queries

12

12


12

12

Terminate query

	Start time	Query	Status	Duration	SQL	Copy SQL	User	Transaction ID
☐	Apr 13th, 2020 01:00:55 PM 8 days ago	69248	Completed	11 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	105501
☐	Apr 13th, 2020 12:58:07 PM 8 days ago	69199	Completed	11 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	105414
☐	Apr 13th, 2020 12:54:15 PM 8 days ago	69111,69265,69253	Completed	10 min	with /* query_templates/query22.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	105283
☐	Apr 13th, 2020 12:50:17 PM 8 days ago	68976	Completed	10 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	105128
☐	Apr 13th, 2020 01:29:23 PM 8 days ago	70089	Completed	10 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	106659
☐	Apr 13th, 2020 11:18:35 AM 8 days ago	65543	Completed	9 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_05cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	101092
☐	Apr 13th, 2020 12:40:30 PM 8 days ago	68729	Completed	9 min	with /* query_templates/query67.tpLO ICF:IR-09c6a4cc-6ec8-11e a-8047-06872b3fecc8.stream_10cu_run01_nocache.stream-quer ...	Copy	rsperf	104789


• Utilización de la CPU



• Capacidad de almacenamiento utilizada



• Conexiones de base de datos activas



Visualización de datos de rendimiento de la base de datos

Puede utilizar las métricas de rendimiento de la base de datos en Amazon Redshift para realizar lo siguiente:

- Analizar el tiempo empleado por las consultas por etapas de procesamiento. Puede buscar tendencias inusuales en el tiempo que pasa en una etapa.
- Analizar el número de consultas, la duración y el rendimiento de las consultas por intervalos de duración (corto, medio y largo).
- Buscar tendencias acerca del tiempo de espera de la consulta por prioridad de la consulta (más baja, baja, normal, alta, más alta, crítica).
- Buscar tendencias acerca de la duración de la consulta, el rendimiento o el tiempo de espera de la cola de WLM.

Para mostrar los datos de rendimiento de la base de datos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, incluidas las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver las métricas de sus consultas.
4. En la sección Monitoreo de consultas, elija la pestaña Rendimiento de la base de datos.

Mediante los controles de la ventana, puede alternar entre Métricas de clúster y Métricas de cola de WLM.

Al elegir Métricas de clúster, la pestaña incluye los siguientes gráficos:

- Desglose de ejecuciones de cargas de trabajo: tiempo utilizado en las etapas de procesamiento de consultas.
- Consultas por intervalo de duración: número de consultas cortas, medianas y largas.
- Rendimiento de las consultas: promedio de consultas completadas por segundo.

- Duración de la consulta: tiempo promedio que tarda en completarse una consulta.
- Tiempo promedio de espera en cola por prioridad: tiempo total que las consultas esperaron en la cola de WLM por prioridad de consulta.

Al elegir Métricas de cola de WLM, la pestaña incluye los siguientes gráficos:

- Duración de la consulta por cola: duración promedio de la consulta por cola de WLM.
- Rendimiento de la consulta por cola: número promedio de consultas completadas por segundo por cola de WLM.
- Tiempo de espera de consulta por cola: duración promedio que las consultas estuvieron en espera en la cola de WLM.


Gráficos de rendimiento de la base de datos

En los siguientes ejemplos, se pueden observar gráficos que se muestran en la nueva consola de Amazon Redshift.

- Desglose de la ejecución de las cargas de trabajo

Workload execution breakdown


The time used in query processing stages.



- Consultas por intervalo de duración

Queries by duration range


The number of short, medium and long queries.



- Query throughput

Query throughput


The average number of queries completed per second.



- Query duration

Query Duration


The average amount of time to complete a query.



- Tiempo medio de espera de cola por prioridad

Average queue wait time by priority


The total time queries spent waiting in the WLM queue by query priority.



- Duración de la consulta por cola

Query Duration by queue


The average query duration by WLM queue.



- Rendimiento de la consulta por cola

Query throughput by queue

The average number of queries completed per second by WLM queue.



- Tiempo de espera de consulta por cola

Query wait time by queue

The average duration of queries spent waiting by WLM queue.



Visualización de datos de escalado de simultaneidad y simultaneidad de cargas de trabajo

Si utiliza las métricas de escalado de simultaneidad en Amazon Redshift, puede realizar lo siguiente:

- Analice si puede reducir el número de consultas en cola habilitando el escalado de simultaneidad. Puede comparar por cola de WLM o para todas las colas de WLM.
- Ver la actividad de escalado de simultaneidad en clústeres de escalado de simultaneidad. Esto le puede indicar si el escalado de simultaneidad está limitado por el valor `max_concurrency_scaling_clusters`. En tal caso, puede elegir aumentar el valor `max_concurrency_scaling_clusters` en el parámetro de base de datos.
- Ver el uso total de escalado de simultaneidad de todos los clústeres de escalado de simultaneidad.

Para mostrar los datos de escalado de simultaneidad

- Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
- En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo

- de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver las métricas de sus consultas.
 4. En la sección Monitoreo de consultas, elija la pestaña Simultaneidad de cargas de trabajo.

La pestaña incluye los siguientes gráficos:

- Comparación entre consultas en cola y consultas en ejecución en el clúster: el número de consultas que se ejecutan (desde el clúster principal y el clúster de escalado de simultaneidad) en comparación con el número de consultas en espera en todas las colas de WLM del clúster.
- Comparación entre consultas en cola y consultas en ejecución por cola: el número de consultas en ejecución (desde el clúster principal y el clúster de escalado de simultaneidad) en comparación con el número de consultas en espera en cada cola de WLM.
- Actividad de escalado de simultaneidad: el número de clústeres de escalado de simultaneidad que procesan consultas de forma activa.
- Uso de escalado de simultaneidad: el uso de clústeres de escalado de simultaneidad que tienen actividad de procesamiento de consultas activa.


Gráficos de simultaneidad de carga de trabajo

En los siguientes ejemplos, se pueden observar gráficos que se muestran en la nueva consola de Amazon Redshift. Para crear gráficos similares en Amazon CloudWatch, puede utilizar el escalado simultáneo y las métricas de WLM CloudWatch. Para obtener más información acerca de las métricas de CloudWatch para Amazon Redshift, consulte [Datos de rendimiento en Amazon Redshift](#).


- Comparación entre consultas en cola y consultas en ejecución en el clúster

Queued vs. Running queries on the cluster


The number of queries running (from the main cluster and concurrency scaling cluster) compared to the number of queries waiting in all WLM queues in the cluster.



- Comparación entre consultas en cola y consultas en ejecución por cola



• Actividad de escalado de simultaneidad



• Uso de escalado de simultaneidad



Visualización de consultas y cargas

La consola de Amazon Redshift proporciona información acerca de las consultas y las cargas que se ejecutan en la base de datos. Puede utilizar esta información para identificar y solucionar problemas de las consultas que tardan demasiado tiempo para procesarse y provocan cuellos de botella que impiden que las otras consultas se procesen de forma eficaz. Puede utilizar la información de las consultas en la consola de Amazon Redshift para monitorear el procesamiento de consultas.

Para mostrar datos de rendimiento de consultas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta.

Por defecto, la lista muestra consultas de todos sus clústeres durante las últimas 24 horas. Puede cambiar el alcance de los datos mostrados en la consola.

Important

La pestaña Queries and loads (Consultas y cargas) muestra las consultas que han tardado más tiempo en ejecutarse en el sistema (hasta 100 consultas).

Visualización y análisis de los detalles de las consultas

Con un identificador de consulta, puede consultar los detalles de una consulta. Los detalles pueden incluir, por ejemplo, el estado de finalización de la consulta, la duración, la instrucción SQL y si se trata de una consulta de usuario o una que ha sido reescrita por Amazon Redshift. Una consulta de usuario es una consulta que se envía a Amazon Redshift, ya sea desde un cliente de SQL o mediante una herramienta de inteligencia empresarial. Es posible que Amazon Redshift reescriba la consulta para optimizarla, y esto puede dar lugar a varias consultas reescritas. Aunque Amazon Redshift realiza el proceso, verá las consultas reescritas en la página de detalles de la consulta junto con la consulta de usuario.

Para ver una consulta

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta. Es posible que necesite cambiar los ajustes de esta página para encontrar su consulta.
3. Seleccione el identificador Query (Consulta) en la lista para mostrar los Query details (Detalles de la consulta).

La página Query details (Detalles de la consulta) incluye las pestañas Query details (Detalles de la consulta) y Query plan (Plan de la consulta) con métricas sobre la consulta.

Las métricas incluyen detalles sobre una consulta, como la hora de inicio, el ID de consulta, el estado y la duración. Otros detalles incluyen si una consulta se ejecutó en un clúster principal o en un clúster de escalado de simultaneidad y si se trata de una consulta primaria o reescrita.

Visualización del rendimiento del clúster durante la ejecución de consultas

Puede supervisar el rendimiento de los clústeres a medida que se ejecutan las consultas para identificar los posibles cuellos de botella y optimizar la ejecución de las consultas. La visualización del rendimiento de los clústeres a medida que se ejecutan las consultas proporciona una visión en tiempo real de las métricas en el nivel de sistema, como el uso de la CPU, las E/S de disco y el tráfico de red, así como detalles en el nivel de consulta, como el tiempo de ejecución, los datos procesados y los pasos de consulta. Los procedimientos siguientes lo guiarán a través del acceso y la interpretación de las métricas de rendimiento para administrar y optimizar de forma efectiva los clústeres aprovisionados.

Para mostrar el rendimiento del clúster durante la ejecución de consultas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver más detalles.

Para obtener más información, consulte [Visualización de datos del historial de consultas](#).

Visualización de métricas de clúster durante las operaciones de carga

Cuando observa el rendimiento del clúster durante las operaciones de carga, puede identificar consultas que estén consumiendo recursos y tomar medidas para mitigar su efecto. Puede terminar una carga si no desea que se complete su ejecución.

Note

La capacidad para terminar consultas y cargas en la consola de Amazon Redshift requiere un permiso específico. Si desea que los usuarios puedan terminar consultas y cargas, asegúrese de añadir la acción `redshift:CancelQuerySession` a la política de AWS Identity and Access Management (IAM). Este requisito se puede aplicar tanto si selecciona la política administrada por AWS de solo lectura de Amazon Redshift como si crea una política personalizada en IAM. Los usuarios que tienen la política de acceso completo de Amazon Redshift ya cuentan con los permisos necesarios para terminar las consultas y las cargas. Para obtener más información acerca de las acciones de las políticas de IAM para Amazon Redshift, consulte [Administración del acceso a los recursos](#).

Para mostrar el rendimiento del clúster durante operaciones de carga

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver más detalles.
4. En la sección Queries and loads (Consultas y cargas), seleccione Loads (Cargas) para ver las operaciones de carga de un clúster. Si se está ejecutando una carga, puede terminarla seleccionando Terminate query (Terminar consulta).

Visualización del gráfico de desglose de cargas de trabajo de clúster

Puede obtener una vista detallada del rendimiento de las cargas de trabajo consultando el gráfico de desglose de ejecuciones de cargas de trabajo en la consola. El gráfico se crea con datos proporcionados por la métrica `QueryRuntimeBreakdown`. Con este gráfico, puede ver cuánto tiempo pasan las consultas en las distintas fases de procesamiento, como la espera y la planificación.

Note


El gráfico de desglose de ejecuciones de cargas de trabajo no se muestra para clústeres de un nodo.

En la siguiente lista de métricas, se describen las distintas fases de procesamiento:


- **QueryPlanning**: tiempo invertido en analizar y optimizar instrucciones SQL.
- **QueryWaiting**: tiempo invertido en esperar en la cola de administración de carga de trabajo (WLM).
- **QueryExecutingRead**: tiempo invertido en ejecutar consultas de lectura.
- **QueryExecutingInsert**: tiempo invertido en ejecutar consultas de inserción.
- **QueryExecutingDelete**: tiempo invertido en ejecutar consultas de eliminación.
- **QueryExecutingUpdate**: tiempo invertido en ejecutar consultas de actualización.
- **QueryExecutingCtas**: tiempo invertido en ejecutar consultas CREATE TABLE AS.
- **QueryExecutingUnload**: tiempo invertido en ejecutar consultas de descarga.
- **QueryExecutingCopy**: tiempo invertido en ejecutar consultas de copia.

Por ejemplo, en el gráfico siguiente de la consola de Amazon Redshift, se muestra la cantidad de tiempo que las consultas han dedicado a las fases de planificación, espera, lectura y escritura. Puede combinar los resultados de este gráfico con otras métricas para ampliar el análisis. En algunos casos, el gráfico podría mostrar que las consultas con una duración corta (medida con la métrica **QueryDuration**) están esperando mucho tiempo en la fase de espera. En estos casos, puede aumentar la tasa de simultaneidad de WLM para una cola determinada con el fin de aumentar el rendimiento.

A continuación, se muestra un ejemplo del gráfico de desglose de la ejecución de la carga de trabajo. En el gráfico, el valor del eje Y es la duración media de cada etapa en el tiempo especificado que se muestra como gráfico de barras apiladas.



En el diagrama siguiente, se ilustra el modo en que Amazon Redshift. agrupa el procesamiento de consultas para las sesiones simultáneas.



Visualización del gráfico de desglose de cargas de trabajo de clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles. Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Monitoreo de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos para compartir datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades).
3. Seleccione la pestaña Query monitoring (Supervisión de consultas) para ver las métricas de sus consultas.

4. En la sección Monitoreo de consultas, elija Rendimiento de la base de datos y elija Métricas del clúster.

Las siguientes métricas muestran gráficos para el rango de tiempo seleccionado como un gráfico de barras apilado:

- Tiempo de planificación
- Tiempo de espera
- Hora de confirmación
- Hora de ejecución

Análisis de ejecución de consulta

Puede analizar los detalles de ejecución de una consulta para comprender su rendimiento e identificar las posibles áreas de optimización. El análisis de una consulta proporciona información sobre el plan de consulta, incluidos los pasos necesarios, el tiempo empleado en cada paso y la cantidad de datos procesados. Entre los casos de uso más comunes se incluyen la solución de problemas de las consultas lentas, la optimización de las estrategias de distribución de datos y la identificación de las oportunidades para volver a escribir o indexar las consultas.

Para analizar una consulta

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta. Es posible que necesite cambiar los ajustes de esta página para encontrar su consulta.
3. Seleccione el identificador Query (Consulta) en la lista para mostrar los Query details (Detalles de la consulta).

La página Query details (Detalles de la consulta) incluye las pestañas Query details (Detalles de la consulta) y Query plan (Plan de la consulta) con métricas sobre la consulta.

Note

También puede desplazarse a la página Query details (Detalles de la consulta) desde una página Cluster details (Detalles del clúster), en la pestaña Query history (Historial

de consultas) cuando navega en una consulta de un gráfico Query runtime (Tiempo de ejecución de consultas).

La página Detalles de la consulta contiene las siguientes secciones:

- Una lista de Consultas reescritas, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Rewritten queries(5)
This query was rewritten by Amazon Redshift for optimization

	Start time	Query	Status	Duration	Executed on	Query type
☐	Apr 15th, 2020 01:44:44 PM 6 days ago	122927,122928,122929...	Completed	5 min		Parent query
☒	Apr 15th, 2020 01:44:44 PM 6 days ago	122927	Completed	4 sec	Main	Rewritten query
☐	Apr 15th, 2020 01:44:48 PM 6 days ago	122928	Completed	22 ms	Main	Rewritten query
☐	Apr 15th, 2020 01:44:48 PM 6 days ago	122929	Completed	19 ms	Main	Rewritten query
☐	Apr 15th, 2020 01:44:48 PM 6 days ago	122931	Completed	5 min	Main	Rewritten query

- Una sección de Detalles de la consulta, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.

Query details

Query ID	Cluster	User	Type	Status
122927	dnd-sudhare-qa		Rewritten query	Completed
From April 15, 2020 at 01:44:44 PM To April 15, 2020 at 01:44:48 PM				Total runtime
				4sec


- Una pestaña Detalles de la consulta que contiene el SQL que se ejecutó y Detalles de ejecución sobre la ejecución.
- Una pestaña Plan de consulta que contiene los pasos del Plan de consulta y otra información sobre el plan de consulta. Esta tabla también contiene gráficos sobre el clúster cuando se ejecutó la consulta.
- Estado del clúster



- Utilización de la CPU

CPU utilization


The CPU utilization of the cluster by leader node and average of compute nodes.



- Capacidad de almacenamiento utilizada

Storage capacity used


The percent of the storage capacity used.



- Conexiones de base de datos activas

Active database connections

The number of active database connections to the cluster.



Creación de una alarma

Las alarmas que crea en la consola de Amazon Redshift son alarmas de CloudWatch. Las alarmas son útiles porque le ayudan a tomar decisiones proactivas sobre el clúster o la instancia sin servidor. Puede establecer una o más alarmas en cualquiera de las métricas enumeradas en [Datos de rendimiento en Amazon Redshift](#). Por ejemplo, establecer una alarma para una CPUUtilization alta en un nodo del clúster ayuda a indicar los momentos en los que el nodo está sobrecargado. Una alarma para un valor de DataStorage alto mantendría un registro del espacio de almacenamiento que el espacio de nombres sin servidor utiliza para sus datos.

Desde Actions (Acciones), puede modificar o eliminar alarmas. También puede crear una alerta de Chime o Slack para enviar una alerta de CloudWatch a Slack o Amazon Chime especificando una URL de webhook de Slack o Amazon Chime.

En esta sección, se explica cómo crear una alarma mediante la consola de Amazon Redshift. Puede crear una alarma mediante la consola de CloudWatch o mediante cualquier otro mecanismo que utilice con las métricas, como con la AWS CLI o un AWS SDK.

Para crear una alarma de CloudWatch con la consola de Amazon Redshift.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

Si utiliza Amazon Redshift sin servidor, elija Go to Serverless (Ir a Sin servidor) en la parte superior derecha del panel.

2. En el menú de navegación, elija Alarms (Alarmas) y, a continuación, elija Create alarm (Crear alarma).
3. En la página Create alarm (Crear alarma), ingrese las propiedades para crear una alarma de CloudWatch.
4. Elija Crear alarma.

Finalizar una consulta en ejecución

También puede utilizar la página Queries (Consultas) para finalizar una consulta que esté en proceso.

Note

La capacidad para terminar consultas y cargas en la consola de Amazon Redshift requiere un permiso específico. Si desea que los usuarios puedan terminar consultas y cargas, asegúrese de añadir la acción `redshift:CancelQuerySession` a la política de AWS Identity and Access Management (IAM). Este requisito se aplica si selecciona la política administrada por AWS de solo lectura de Amazon Redshift o si crea una política personalizada en IAM. Los usuarios que tienen la política de acceso completo de Amazon Redshift ya cuentan con los permisos necesarios para terminar las consultas y las cargas. Para obtener más información acerca de las acciones de las políticas de IAM para Amazon Redshift, consulte [Administración del acceso a los recursos](#).

Para finalizar una consulta en ejecución

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Queries and loads (Consultas y cargas) para mostrar la lista de consultas de la cuenta.
3. Seleccione la consulta en ejecución que quiera finalizar en la lista, y luego seleccione Terminate query (Finalizar consulta).

Métricas de rendimiento en la consola de CloudWatch

Cuando trabaje con métricas de Amazon Redshift en la consola de CloudWatch, hay algunas cosas que debe tener en cuenta:

- Los datos de rendimiento de cargas y consultas están disponibles únicamente en la consola de Amazon Redshift.
- Algunas métricas de CloudWatch tienen unidades diferentes a las que se utilizan en la consola de Amazon Redshift. Por ejemplo, `WriteThroughput` se muestra en GB/s (mientras que en CloudWatch lo hace en bytes/s), que es una unidad más pertinente para el espacio de almacenamiento normal de un nodo.

Cuando trabaje con métricas de Amazon Redshift en la consola de CloudWatch, las herramientas de línea de comandos o un Amazon SDK, tenga en cuenta estos conceptos:

1. Primero, especifique la dimensión de la métrica con la que va a trabajar. Una dimensión es un par de nombre-valor que le ayuda a identificar una métrica de forma inequívoca. Las dimensiones de Amazon Redshift son `ClusterIdentifier` y `NodeID`. En la consola de CloudWatch, se proporcionan las vistas `Redshift Cluster` y `Redshift Node` para que pueda seleccionar fácilmente dimensiones específicas de nodos y clústeres. Para obtener más información acerca de las dimensiones, consulte [Dimensiones](#) en la Guía para desarrolladores de CloudWatch.
2. Luego, especifique el nombre de métrica, como `ReadIOPS`.

En la tabla siguiente, se resumen los tipos de dimensiones de métricas de Amazon Redshift que están disponibles para usted. En función de la métrica, los datos estarán disponibles en intervalos de 1 minuto o de 5 minutos sin ningún cargo adicional. Para obtener más información, consulte [Métricas de Amazon Redshift](#).

Espacio de nombres de CloudWatch	Dimensión	Descripción
AWS/Redshift	NodeID	Filtra los datos solicitados que son específicos de los nodos de un clúster. NodeID puede ser "Leader (Principal)", "Shared (Compartido)", o "Compute-N (N-computación)", donde N puede ser 0, 1, etc. en función del número de nodos del clúster. "Shared" significa que el clúster tiene un solo nodo, es decir, que el nodo principal y el nodo de computación están combinados.
AWS/Redshift	ClusterIdentifier	Filtra los datos solicitados que son específicos del clúster. Las métricas específicas del clúster son HealthStatus, MaintenanceMode y DatabaseConnections. Las métricas generales de esta dimensión (por ejemplo, ReadIOPS), que también son métricas de nodos, representan el total acumulado de datos de métricas de nodos. Preste especial atención cuando interprete estas métricas, ya que incluyen el comportamiento acumulado tanto del nodo principal como de los nodos de computación.

Trabajar con métricas de gateway y de volumen es similar a trabajar con otras métricas de servicio. Muchas de las tareas comunes se describen en la documentación de CloudWatch, incluidas las siguientes:

- [Ver métricas disponibles](#)
- [Obtener estadísticas de una métrica](#)
- [Creación de alarmas de CloudWatch](#)

Generador de perfiles de consultas

Este documento describe el generador de perfiles de consultas, una herramienta gráfica para analizar los componentes y el rendimiento de una consulta.

El generador de perfiles de consultas es una característica de supervisión y solución de problemas de consultas que se puede ver a través de la consola Amazon Redshift. Resulta útil para analizar el rendimiento de las consultas. Su objetivo principal es mostrar un orden de ejecución visual y gráfico, un plan de ejecución y estadísticas sobre una consulta, y facilitar su comprensión y resolución de problemas. El generador de perfiles de consultas le ayuda a analizar los siguientes tipos de componentes de consulta:

- Consultas secundarias: una consulta secundaria es una parte del trabajo de una consulta. Amazon Redshift puede dividir una consulta en varias consultas secundarias si es más eficiente que procesarla como una sola consulta grande. En el generador de perfiles, puede ver las propiedades de cada consulta secundaria. Una consulta secundaria se compone de flujos y subcomponentes adicionales.

Los tipos de consultas secundarias que muestra el generador de perfiles de consultas suelen incluir los siguientes:

- Consulta de tabla temporal: el texto de esta consulta secundaria comienza con el comando `CREATE TEMP TABLE`. Esta consulta secundaria crea tablas temporales para que las procesen otras consultas secundarias.
- Consulta de estadísticas: el generador de perfiles de consultas agrega el siguiente comentario al inicio de esta consulta secundaria para ayudar a identificarla:

```
-- collect statistics of child query queryID
```

Esta consulta secundaria recopila información que el motor de consultas Amazon Redshift utiliza para optimizar el rendimiento.

Note

El generador de perfiles muestra la consulta que el usuario proporciona como última consulta secundaria que ejecuta Amazon Redshift.

- Flujos: un flujo es un conjunto de segmentos agrupados en segmentos de nodos de cómputo disponibles. Cada consulta secundaria se compone de uno o varios segmentos. En el generador de perfiles de consultas, puede ver las propiedades de cada flujo, como su tiempo de ejecución. Si echa un vistazo a la lista de flujos, es probable que encuentre rápidamente los cuellos de botella en el rendimiento.

- **Segmentos:** un segmento es una combinación de varios pasos que puede ejecutar un solo proceso. Un segmento también es la unidad de compilación más pequeña que puede ejecutar un segmento de nodos de cómputo. Un sector es la unidad de procesamiento en paralelo de Amazon Redshift. Los segmentos de una secuencia se ejecutan en paralelo. El generador de perfiles de consultas no muestra los segmentos de forma gráfica, pero puede acceder a la información de los segmentos de un paso en el panel de detalles de ese paso.
- **Pasos:** cada segmento se compone de un conjunto de pasos. Un paso es un trabajo de una consulta. Los pasos pueden incluir un hashjoin, por ejemplo, o un escaneo, que es la lectura de los registros de una tabla.

Para obtener más información sobre los flujos, los segmentos y los pasos, consulte [Flujo de trabajo de planificación y ejecución de consultas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.

El generador de perfiles de consultas muestra la información devuelta por las vistas SYS_QUERY_HISTORY, SYS_QUERY_DETAIL, SYS_QUERY_EXPLAIN, y SYS_CHILD_QUERY_TEXT. Para obtener más información sobre estas vistas, consulte [SYS_QUERY_HISTORY](#), [SYS_QUERY_DETAIL](#), [SYS_QUERY_EXPLAIN](#) y [SYS_CHILD_QUERY_TEXT](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

El generador de perfiles de consultas solo muestra la información de consulta de las consultas que se han ejecutado recientemente en la base de datos. Una consulta que se complete con datos de caché rellenos previamente en lugar de ejecutarse en la base de datos no tendrá un perfil de consulta si anteriormente no había información disponible para ella. Esto se debe a que Amazon Redshift no genera un plan de consultas para ella.

Requisitos previos para utilizar el generador de perfiles de consultas

Las vistas de monitorización SYS están diseñadas para facilitar su utilización y reducir su complejidad, proporcionando una completa gama de métricas para monitorear y solucionar problemas de forma eficaz. Las vistas de supervisión SYS también garantizan el historial de consultas de los últimos siete días, independientemente del tamaño o la actividad del clúster. Los usuarios solo tienen visibilidad de las consultas que han realizado, mientras que los superusuarios pueden ver las consultas de todos los usuarios.

Su cuenta o rol de usuario de IAM necesita permisos para acceder a la sección Supervisión de bases de datos y consultas de la consola. En esta sección, se describe cómo añadir permisos a una cuenta o rol de usuario.

Utilice la siguiente política para añadir los permisos mínimos a su cuenta o rol de usuario de IAM:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusters",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift-serverless:<your-namespace>",
        "arn:aws:redshift-serverless:<your-workgroupname>",
        "arn:aws:redshift:<your-clustername>"
      ]
    }
  ]
}
```

Temas

- [Concesión de permisos de supervisión de consultas a un rol](#)
- [Concesión de permisos de supervisión de consultas a un usuario](#)
- [Credenciales temporales mediante su identidad de IAM](#)

Concesión de permisos de supervisión de consultas a un rol

Los usuarios con un rol que tenga el permiso `sys:monitor` pueden ver todas las consultas. Los usuarios con un rol que tenga el permiso `sys:operator` pueden cancelar consultas, analizar el historial de consultas y realizar operaciones de limpieza.

Para conceder permiso de supervisión de consultas a un rol

1. Utilice el siguiente comando para proporcionar acceso de supervisión del sistema, donde *role-name* es el nombre del rol para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:monitor to "IAM:role-name";
```

2. (Opcional) Utilice el siguiente comando para proporcionar acceso de operador del sistema, donde *role-name* es el nombre del rol para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:operator to "IAM:role-name";
```

Concesión de permisos de supervisión de consultas a un usuario

Los usuarios con el permiso `sys:monitor` pueden ver todas las consultas. Los usuarios con el permiso `sys:operator` pueden cancelar consultas, analizar el historial de consultas y realizar operaciones de limpieza.

Para conceder permiso de supervisión de consultas a un usuario

1. Utilice el siguiente comando para proporcionar acceso de supervisión del sistema, donde *user-name* es el nombre del usuario para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:monitor to "IAM:user-name";
```

2. (Opcional) Utilice el siguiente comando para proporcionar acceso de operador del sistema, donde *-name* es el nombre del usuario para el que desea proporcionar acceso.

```
grant role sys:operator to "IAM:user-name";
```

Credenciales temporales mediante su identidad de IAM

Esta opción solo está disponible cuando se conecta a un clúster. Con este método, el generador de perfiles de consultas asigna un nombre de usuario a su identidad de IAM y genera una contraseña temporal para conectarse a la base de datos como su identidad de IAM. Un usuario que utilice este método para conectarse debe tener permiso de IAM para `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`. Para evitar que los usuarios utilicen este método, modifique su usuario o rol de IAM para denegar este permiso.

Acceso al generador de perfiles de consultas en la consola de Amazon Redshift para analizar una consulta

Puede acceder al generador de perfiles de consultas tanto para Amazon Redshift sin servidor como para Amazon Redshift aprovisionado. Consulte las secciones siguientes para obtener más detalles:

Temas

- [Acceso al generador de perfiles de consultas en la consola de Amazon Redshift para Amazon Redshift sin servidor](#)
- [Acceso al generador de perfiles de consultas en la consola de Amazon Redshift para Amazon Redshift Provisioned](#)

Acceso al generador de perfiles de consultas en la consola de Amazon Redshift para Amazon Redshift sin servidor

Para acceder al generador de perfiles de consultas para Amazon Redshift sin servidor, haga lo siguiente:

- Abra la consola de Amazon Redshift sin servidor.
- En el panel de navegación, en Supervisión, seleccione Supervisión de consultas y bases de datos.
- Seleccione un Grupo de trabajo.
- Elija Supervisión de bases de datos y consultas.
- Seleccione una consulta.
- Seleccione la pestaña Plan de consulta en la página de Detalles de la consulta.

Si hay un plan de consultas disponible, verá una lista de consultas secundarias. Seleccione una consulta para verla en el generador de perfiles de consultas.

Acceso al generador de perfiles de consultas en la consola de Amazon Redshift para Amazon Redshift Provisioned

Para acceder al generador de perfiles de consultas para Amazon Redshift Provisioned, haga lo siguiente:

- Abra el panel de clústeres de Amazon Redshift Provisioned.
- Seleccione un clúster.

- Elija Query monitoring (Supervisión de consultas).
- Conéctese a una base de datos.
- Elija Supervisión de bases de datos y consultas.
- Seleccione una consulta.


Si hay un plan de consultas disponible, verá una lista de consultas secundarias. Seleccione una consulta para verla en el generador de perfiles de consultas.

Interfaz de usuario del generador de perfiles de consultas

El generador de perfiles de consultas utiliza las siguientes páginas para mostrar información sobre la consulta:

- [Página de detalles de la consulta](#) : esta página muestra las estadísticas y las consultas secundarias de su consulta.
- [Página de consultas secundarias](#) : esta página muestra estadísticas, secuencias y una representación visual del plan de ejecución de una consulta secundaria. La consola muestra esta página al seleccionar una consulta secundaria de la lista de consultas secundarias de la página de Supervisión de consultas y bases de datos.

Página de detalles de la consulta



La página de detalles de la consulta tiene los siguientes componentes:


- Panel superior: el panel de la parte superior de la página muestra detalles sobre la consulta, como el estado y el tipo. Para obtener información sobre el origen de la información que se muestra en el panel superior, consulte [SYS_QUERY_HISTORY](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.
- Pestaña SQL: esta pestaña del panel inferior muestra el texto SQL de la consulta de usuario original.
- Pestaña Plan de consulta: esta pestaña del panel inferior muestra una lista de las consultas secundarias que Amazon Redshift utiliza para preparar datos y estadísticas para la consulta del usuario. De forma predeterminada, la lista de consultas secundarias muestra información y estadísticas agregadas sobre cada consulta secundaria. Para obtener información sobre el origen de la información que se muestra en esta página, consulte [SYS_QUERY_DETAIL](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.

Puede añadir o eliminar columnas de la lista de consultas secundarias mediante el menú de preferencias.

- **Métricas relacionadas:** esta pestaña del panel inferior muestra las siguientes métricas de CloudWatch para la consulta:
 - **Capacidad de RPU utilizada** (para grupos de trabajo sin servidor): la capacidad de procesamiento utilizada por la consulta, medida en unidades de procesamiento de Redshift (RPU). Para obtener más información, consulte [Capacidad informática para Amazon Redshift Serverless](#).
 - **Estado del clúster, Uso de la CPU y Capacidad de almacenamiento utilizada** (para los clústeres aprovisionados): el estado y los recursos del sistema que utilizó la consulta.
 - **Conexiones de bases de datos activas:** métrica DatabaseConnections de la consulta.

Para obtener más información acerca de las métricas de CloudWatch, consulte [Datos de rendimiento en Amazon Redshift](#).

Página de consultas secundarias



La página de consultas secundarias tiene los siguientes componentes:

- Lista desplegable de consultas secundarias: este control muestra el nombre de la secuencia y el tiempo de ejecución de cada consulta secundaria. Puede navegar a otras consultas secundarias seleccionándolas en este control.
- Panel lateral: este panel contiene pestañas para mostrar las secuencias de consultas secundarias y el texto de la consulta secundaria.
- Pestaña de flujos de consultas secundarias: esta pestaña del panel superior muestra lo siguiente:
 - Flujos: este panel muestra la lista de flujos de la consulta secundaria. Este panel muestra información y datos agregados sobre los flujos que Amazon Redshift utiliza para optimizar la consulta. Para obtener información sobre los detalles de este panel, consulte [SYS_QUERY_DETAIL](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.

Puede añadir o eliminar columnas del panel Flujos mediante el menú de preferencias. Para acceder al menú de preferencias, utilice el icono de engranaje del panel Flujos.
- Panel de consultas secundarias: representación gráfica de los pasos de las consultas secundarias. Para obtener información sobre el panel de Consultas secundarias, consulte [Panel de consultas secundarias](#).
- Pestaña de texto de consultas secundarias: esta pestaña del panel superior muestra el código SQL de las consultas secundarias.
- Panel de detalles de consultas secundarias: este panel del panel derecho muestra detalles sobre las consultas secundarias. Para obtener información sobre los detalles de este panel, consulte [SYS_QUERY_DETAIL](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.
- Panel de detalles del flujo: cuando selecciona un flujo en el panel de Flujos, el panel de Detalles del flujo muestra información sobre el flujo. Para obtener información sobre los detalles de este panel, consulte [SYS_QUERY_DETAIL](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.
- Panel de detalles del paso: al elegir un paso en el panel Flujos o en el gráfico del Plan de consultas secundarias, el panel de Detalles del paso muestra información sobre el paso. Para obtener información sobre los detalles de este panel, consulte [SYS_QUERY_DETAIL](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift:

Panel de consultas secundarias

El generador de perfiles de consultas muestra la consulta secundaria en el panel de Consultas secundarias como una representación gráfica de los pasos de la consulta secundaria seleccionada.

El panel de Consultas secundarias muestra el orden de ejecución y las relaciones entre los pasos. Por ejemplo, si un paso se une a la salida de otros dos pasos, el panel de Consultas secundarias muestra el paso como un nodo de árbol al que se unen dos nodos:



De forma predeterminada, el panel de Consultas secundarias no muestra las secuencias que contienen los pasos. Para mostrar los flujos que Amazon Redshift utiliza para dividir de forma lógica los pasos de la consulta secundaria, seleccione Ver flujos. Al seleccionar Ver flujos, el panel de Consultas secundarias muestra los pasos que contienen los flujos de la consulta.

El panel de Consultas secundarias no muestra la información de los segmentos. Para ver el segmento de un paso, selecciónelo. A continuación, el panel de Detalles del paso muestra el segmento del paso.

Navegación por el panel de consultas secundarias

En el panel de Consultas secundarias, puede seleccionar los pasos para ver información detallada sobre las mismas. También puede desplazar y ampliar el espacio de trabajo para visualizar mejor los pasos del plan de consultas.

Puede elegir los nodos, realizar una panorámica y hacer zoom en el plan de Consultas secundarias mediante los siguientes métodos:


- Con el ratón: puede elegir los nodos, hacer clic y arrastrar el espacio de trabajo para desplazarlo, y mantener pulsado **Ctrl** (Windows) o **Cmd** (Mac) y la rueda del ratón para hacer zoom. Al elegir un nodo, el espacio de trabajo se amplía y se desplaza para resaltar ese nodo. Si selecciona un flujo en el espacio de trabajo, se destacará en la lista de Flujos. Si selecciona un paso en el espacio de trabajo, el panel de Detalles del paso muestra información sobre ese paso.
- Uso de los controles de zoom y ajuste de la parte superior izquierda del espacio de trabajo: estos controles permiten acercar, alejar, hacer zoom para adaptarse a todo el espacio de trabajo y acceder al modo de pantalla completa. Al hacer zoom para que quepa todo el plan de consultas, el espacio de trabajo centra el plan de consulta tanto horizontal como verticalmente.
- Uso del minimapa de la parte inferior derecha del espacio de trabajo: puede desplazar o ampliar el espacio de trabajo mediante el control de minimapa situado en la esquina inferior izquierda del espacio de trabajo.

- Selección de un flujo en el panel de Flujos: si selecciona un flujo en el panel de Flujos, el espacio de trabajo se desplaza y se acerca para mostrar el flujo seleccionado, y muestra información sobre el flujo en el panel Detalles del flujo.
- Selección de un paso en el panel Detalles del flujo: si selecciona un paso en el panel Detalles del flujo, el espacio de trabajo se desplaza y amplía para mostrar el paso seleccionado y muestra información sobre el paso en el panel Detalles del paso.

Note

Cuando selecciona un paso, ya sea en el espacio de trabajo o en un panel diferente, el espacio de trabajo intenta hacer zoom y desplazarle de forma que el paso seleccionado quede más visible.

Cuando selecciona un flujo o un paso del espacio de trabajo o de otro panel, el espacio de trabajo solo ampliará y desplazará ese flujo o paso si ha seleccionado la opción Panorámica y zoom en el control superior derecho del espacio de trabajo. Para restringir este comportamiento a la panorámica y el zoom, a la panorámica únicamente o a la ausencia de movimiento, seleccione la configuración adecuada en el menú desplegable.



Solución de problemas de consultas con el generador de perfiles de consultas

Si está solucionando problemas con una consulta, puede seleccionar una consulta secundaria para determinar qué flujo utiliza el porcentaje más alto del tiempo total de consulta. Esta es una forma rápida de determinar qué parte de la consulta debe analizarse más a fondo.

Una vez que sepa qué consulta secundaria está tardando más tiempo, consulte sus pasos para ver qué tipo de combinación o escaneo podría estar causando un rendimiento lento.

Supervisión de consultas y bases de datos

En este documento se describe la página Supervisión de consultas y bases de datos, una característica de la AWS Management Console para analizar el rendimiento de un clúster de Amazon Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo sin servidor, y las consultas que se ejecutan en ellos.

Puede investigar los escenarios siguientes mediante la página Supervisión de consultas y bases de datos:

- Supervisión de las métricas de almacenamiento de datos durante un periodo de tiempo específico
- Cómo contribuye una consulta al rendimiento general de un almacenamiento de datos
- Consulta de un desglose del tiempo de ejecución de una consulta en los eventos del ciclo de vida, como el tiempo de espera de bloqueo, el tiempo de compilación y el tiempo de ejecución
- Qué usuarios ejecutan las consultas que más recursos consumen durante un periodo de tiempo específico
- Supervisión de cómo los eventos de aplicación de revisiones afectan el rendimiento de las consultas

Temas

- [Permisos](#)
- [Consola de Supervisión de consultas y bases de datos](#)

Permisos

Los privilegios de la Cuenta de AWS que utiliza para acceder a la consola afectan las consultas que muestra la página Supervisión de consultas y bases de datos. De forma predeterminada, solo puede ver sus propias consultas. Para ver las consultas que son propiedad de otros usuarios, conceda el rol `SYS:MONITOR` a su cuenta. Para permitir que un usuario finalice las consultas en ejecución desde la página Supervisión de consultas y bases de datos, conceda al usuario el privilegio `SYS:OPERATOR`.

Para asignar automáticamente el rol `sys:monitor` a un usuario de IAM o a un rol para Amazon Redshift sin servidor o aprovisionado, ejecute los siguientes comandos:

```
create role monitor;  
grant role sys:monitor to role monitor;
```

Para actualizar el rol de IAM utilizado para la supervisión de las consultas, haga lo siguiente:

1. Elija la pestaña Etiquetas.
2. Elija Administrar etiquetas.
3. Añada una etiqueta con la clave **RedshiftDbRoles** y el valor **monitor**.
4. Guarde los cambios.

Para añadir las credenciales de la base de datos a un usuario, ejecute el siguiente comando:

```
grant role sys:monitor to <username>
```

Para obtener más información sobre el uso del comando GRANT, consulte [GRANT](#) en la Guía para desarrolladores de base de datos de Amazon Redshift.

Para utilizar la supervisión de consultas, su usuario de IAM necesita permisos para acceder al plano de datos de Amazon Redshift. Asegúrese de que su usuario de IAM tenga los siguientes permisos en su política de permisos:

```
{
  "Sid": "DataAPIPermissions",
  "Action": [
    "redshift-data:ExecuteStatement",
    "redshift-data:CancelStatement",
    "redshift-data:GetStatementResult",
    "redshift-data:DescribeStatement",
    "redshift-data:ListDatabases"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-west-2:123456789012:workgroup/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
},
```

Credenciales temporales mediante su identidad de IAM

Esta opción solo está disponible cuando se conecta a un clúster. Con este método, Supervisión de consultas y bases de datos asigna un nombre de usuario a su identidad de IAM y genera una contraseña temporal para conectarse a la base de datos como su identidad de IAM. Un usuario que utilice este método para conectarse debe tener permiso de IAM para `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`. Para evitar que los usuarios utilicen este método, modifique su usuario o rol de IAM para denegar este permiso.

Consola de Supervisión de consultas y bases de datos

En esta sección se describe cómo utilizar la página de la consola de Supervisión de consultas y bases de datos.

Puede utilizar la consola de Supervisión de consultas y bases de datos para obtener rápidamente información general sobre el rendimiento del almacenamiento de datos. Puede supervisar el rendimiento del almacenamiento de datos a lo largo del tiempo y examinar el rendimiento de los clústeres aprovisionados o de consultas individuales del almacenamiento de datos, con el fin de identificar mejor los cuellos de botella y otras áreas que se pueden mejorar.


La página Supervisión de consultas y bases de datos tiene las características siguientes:

- Mayor seguridad: necesita tener privilegios elevados para supervisar las consultas de otros usuarios. Para obtener más información, consulte [Permisos](#).
- Historial de consultas de siete días: acceso garantizado a un historial de consultas de siete días
- Supervisión de consultas: puede supervisar las consultas en clústeres aprovisionados y grupos de trabajo sin servidor en el nivel de consulta del usuario.
- Análisis de tendencias de consultas: puede comparar el rendimiento de consultas similares que coincidan con criterios específicos.

Para acceder a la página Supervisión de consultas y bases de datos, haga lo siguiente:

1. Inicie sesión en la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. Elija Supervisión de consultas y bases de datos en el panel de navegación.

La página de la consola de Supervisión de consultas y bases de datos aparece de la siguiente manera:



La página Supervisión de consultas y bases de datos tiene estos componentes:


- Información general sobre el almacenamiento de datos: supervise el rendimiento medio de las consultas de los clústeres y grupos de trabajo sin servidor que haya aprovisionado. Puede ver rápidamente los problemas de rendimiento de un clúster o grupo de trabajo específico si examina las estadísticas de esta página en busca de picos o periodos de alta actividad.
- Resumen del rendimiento de las consultas: supervise el rendimiento promedio de las consultas para un determinado clúster o grupo de trabajo sin servidor que haya aprovisionado. También puede acceder a la página Resumen del rendimiento de las consultas si hace clic en uno de los clústeres o grupos de trabajo de la lista Información general del almacenamiento de datos.

Temas

- [Resumen del rendimiento de las consultas](#)
- [Detalles de consulta](#)
- [Patrón de consulta](#)

Resumen del rendimiento de las consultas

Cuando elige Resumen del rendimiento de las consultas en la página Supervisión de consultas y bases de datos, o un clúster o grupo de trabajo en la página Información general del almacenamiento de datos, la consola muestra un resumen del rendimiento de un determinado clúster o grupo de trabajo sin servidor que haya aprovisionado.



Este componente tiene estos componentes:

- Lista desplegable de clústeres o grupos de trabajo: elija el clúster o grupo de trabajo que desea analizar.
- Rendimiento del almacenamiento de datos: este panel muestra un historial del clúster o grupo de trabajo en el periodo de tiempo especificado y muestra el tiempo empleado en cada fase

de las consultas. Si observa un pico en una determinada fase de consulta, como el aumento del tiempo de planificación y ejecución el 20 de enero en el gráfico anterior, puede utilizar esta información para identificar problemas con el rendimiento de las consultas. El periodo de tiempo predeterminado mostrado son los últimos siete días, pero puede ajustar el periodo de tiempo según las necesidades de análisis.

- **Historial de consultas:** en este panel se muestra un historial del rendimiento de cada consulta ejecutada en los filtros especificados. Puede utilizar esta información para solucionar problemas de rendimiento de una consulta individual. Para analizar más a fondo una consulta específica, puede elegirla en este gráfico o en el gráfico Rendimiento del almacenamiento de datos.

Al pasar el cursor sobre un punto de datos del gráfico, aparece una ventana emergente. En esta ventana emergente se muestra el desglose de las métricas de tiempo correspondientes a ese punto de datos. Si un punto de datos contiene datos de consulta, puede elegir Desglose descendente para actualizar el intervalo de tiempo del gráfico a la siguiente unidad de tiempo más pequeña del punto de datos. Estas unidades de tiempo son las siguientes:

- Día
- Hora
- 15 minutos
- 5 minutos
- 1 minuto

Por ejemplo, si selecciona Desglose descendente en un punto de datos, el rango del gráfico cambia a un día. Si vuelve a seleccionar Desglose descendente, el intervalo del gráfico pasa a ser de una hora.

- **Generador de perfiles de consultas:** herramienta gráfica para supervisar el rendimiento de las consultas. Para obtener más información, consulte [Generador de perfiles de consultas](#).

Detalles de consulta

Cuando elige una consulta en el panel Rendimiento del almacenamiento de datos o Historial de consultas de la página de detalles del clúster o del grupo de trabajo, se abre la página Detalles de la consulta.

Query details: 6501381

Query details	Query start time	Total rows returned
Workgroup: default-workgroup	Jan 21st, 2023 09:29:10 PM UTC-08:00	39
Query ID: 6501381	Query end time: Jan 21st, 2023 09:29:17 PM UTC-08:00	Total data returned: 9,314 B
Status: Success	Total elapsed time: 4 ms	

Total elapsed time - 4ms

SQL

```

--> K01C0-V05U000102 < /
SELECT
  *
FROM
  STS_L000_A027000
LIMIT
  100
  
```

Para obtener información sobre la página Detalles de la consulta, consulte [Página de detalles de la consulta](#).

Patrón de consulta

Puede ver un historial de consultas con el mismo patrón si elige el botón Ver patrón de consulta en el panel Historial de consultas de la página Resumen del rendimiento de las consultas. En la página Patrón de consulta se muestran todas las consultas de la última semana recuperadas mediante una instrucción SQL que especifique.

Query pattern: query 2773646

Query pattern

```

SELECT sql_text, query_id
  
```

Query performance trend analysis

Elapsed time of all queries that conform to the query pattern.

Filter displayed data: Choose filter

Seconds

0.002
0.0015
0.001
0.0005
0

Jan 15 4:00 PM Jan 16 4:00 PM Jan 17 4:00 PM Jan 18 4:00 PM

Time (UTC-08:00)

History of queries with same pattern (100)

History of all queries that conform to the query pattern. All show the average duration of a query stage for previous 1 week.

Find history of queries with same pattern

Query ID	Status	User	Elapsed time	Lock wait time	Queue time	Execution time	Start time	End time	Query	Session	Transaction ID
2068727	Success	WHRAD...	2 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 17th...	Jan 17th...	SELECT...	10757666...	12329350
2395809	Success	WHRAD...	2 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 15th...	Jan 15th...	SELECT...	10757583...	12050603
2395955	Success	WHRAD...	2 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 15th...	Jan 15th...	SELECT...	10757667...	12051464
2396028	Success	WHRAD...	2 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 15th...	Jan 15th...	SELECT...	10758730...	12052020
2068742	Success	WHRAD...	2 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 17th...	Jan 17th...	SELECT...	10759223...	12329384
2395826	Success	WHRAD...	1 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 15th...	Jan 15th...	SELECT...	10759061...	12050627
2068668	Success	WHRAD...	1 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 17th...	Jan 17th...	SELECT...	10758239...	12329323
2395826	Success	WHRAD...	1 ms	0 ms	0 ms	0 ms	Jan 17th...	Jan 17th...	SELECT...	10758239...	12329323

La página Patrón de consulta tiene estos componentes:

- Patrón de consulta: la instrucción SQL que recupera las consultas que se están analizando.

- Análisis de tendencias del rendimiento de las consultas: un gráfico de barras que muestra el tiempo transcurrido de todas las consultas que selecciona el patrón de consulta. Los resultados se agrupan por día.
- Historial de consultas con el mismo patrón: el tiempo empleado en cada fase de las consultas que selecciona el patrón de consulta.

A través de la página Patrón de consulta, puede obtener la siguiente información:

- Tendencias de consultas que se ejecutan a una hora específica cada día
- Picos en el tiempo de ejecución de consultas que ejecuta con regularidad en el almacenamiento de datos.

Consultas basadas en la vista sys y supervisión de bases de datos

En este documento se describen las vistas de SYS que proporcionan datos para las bases de datos y consultas de la consola de Amazon Redshift, que es una herramienta para analizar los componentes y el rendimiento de una consulta. Para obtener información sobre la página Supervisión de consultas y bases de datos, consulte [Supervisión de consultas y bases de datos](#).

La página Supervisión de bases de datos y consultas tiene una funcionalidad que muestra la información proporcionada por las vistas SYS. La vista de la consola incluye el generador de perfiles de consultas, que muestra el plan de ejecución gráfico de una consulta. Para cambiar a la vista basada en SYS, siga estos pasos para conceder el acceso y los permisos adecuados a la nueva página Supervisión de bases de datos y consultas.

La característica de visualización basada en SYS de la página Supervisión de bases de datos y consultas tiene las siguientes funcionalidades:

- Mayor seguridad: necesita tener privilegios elevados para supervisar las consultas de otros usuarios
- Historial de consultas de siete días: acceso garantizado a un historial de consultas de siete días
- Generador de perfiles de consultas: herramienta gráfica para supervisar el rendimiento de las consultas. Para obtener más información, consulte [Generador de perfiles de consultas](#)

De forma predeterminada, solo puede ver sus propias consultas. Para ver las consultas que son propiedad de otros usuarios, conceda el rol `SYS:MONITOR` a su cuenta. Para permitir que un usuario deje de ejecutar consultas, concédale el privilegio `SYS:OPERATOR`.

Para conceder a un usuario o rol de la base de datos el privilegio de ver consultas que pertenecen a todos los usuarios, ejecute los siguientes comandos:

```
grant role sys:monitor to "IAM:role-name";
grant role sys:monitor to "IAM:user-name";
```

Para asignar automáticamente el rol `sys:monitor` a un usuario de IAM o a un rol para Amazon Redshift sin servidor o aprovisionado, ejecute los siguientes comandos:

```
create role monitor;
grant role sys:monitor to role monitor;
```

Para actualizar el rol de IAM utilizado para la supervisión de las consultas, haga lo siguiente:

1. Elija la pestaña Etiquetas.
2. Elija Administrar etiquetas.
3. Añada una etiqueta con la clave **RedshiftDbRoles** y el valor **monitor**.
4. Guarde los cambios.

Para añadir las credenciales de la base de datos a un usuario, ejecute el siguiente comando:

```
grant role sys:monitor to <username>
```

Permisos

Para utilizar la supervisión de consultas, su usuario de IAM necesita permisos para acceder al plano de datos de Amazon Redshift. Asegúrese de que su usuario de IAM tenga los siguientes permisos en su política de permisos:

```
{
  "Sid": "DataAPIPermissions",
  "Action": [
    "redshift-data:ExecuteStatement",
    "redshift-data:CancelStatement",
```

```
    "redshift-data:GetStatementResult",
    "redshift-data:DescribeStatement",
    "redshift-data:ListDatabases"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-west-2:123456789012:workgroup/01234567-89ab-cdef-0123-456789abcdef"
},
```

Conexión a la base de datos

Antes de utilizar la característica de supervisión de consultas mejorada, primero debe conectarse a la base de datos para acceder a la información basada en la vista SYS. Para conectarse a la base de datos, utilice una de las siguientes credenciales:

- Nombre de usuario y contraseña
- Credenciales temporales asociadas a su rol de IAM
- Un usuario de base de datos

Tenga en cuenta lo siguiente en relación con el uso de la supervisión de consultas mejorada:

- En el caso de los clústeres aprovisionados, debe conectarse a una base de datos, ya que la supervisión de consultas mejorada utiliza vistas SYS. Estas vistas tienen una seguridad mayor y requieren privilegios elevados para acceder a datos sobre consultas que son propiedad de otros usuarios.
- Al utilizar la página de supervisión de bases de datos y consultas basada en vistas SYS, el `user_id` solo será visible si su cuenta de usuario no tiene el rol de superusuario de la base de datos. Los nombres de usuario están ocultos para quienes no son superusuarios.
- Como parte de la experiencia de la página de supervisión de bases de datos y consultas basada en vistas sys, el identificador del proceso de ejecución de la consulta (`p_id`) aparece bajo el encabezado de columna `session_id`.

Pistas de clústeres aprovisionados y grupos de trabajo sin servidor de Amazon Redshift

Cuando Amazon Redshift lanza una nueva versión, actualiza la versión del almacén de datos de Amazon Redshift (grupo de trabajo sin servidor o clúster aprovisionado). Puede controlar si el almacén de datos se actualiza a la versión más reciente o a la versión certificada anterior.

La pista del grupo de trabajo sin servidor o del clúster aprovisionado determina qué versión lanzada se aplica durante una actualización de versión. Amazon Redshift actualiza los clústeres aprovisionados durante el periodo de mantenimiento especificado y actualiza los grupos de trabajo sin servidor inmediatamente. Cuando Amazon Redshift lanza una nueva versión, esa nueva versión se asigna a la pista actual y la versión anterior se asigna a la pista anterior. Para establecer la pista del almacén de datos, especifique uno de los siguientes valores:

- **Actual:** con la pista Actual, obtiene la versión de lanzamiento certificada más actualizada con las últimas características, actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento.
- **Anterior:** con la pista Anterior, estará en la versión certificada anterior.

Por ejemplo, supongamos que el grupo de trabajo sin servidor está ejecutando actualmente la versión 1.0.2762 y Amazon Redshift lanza la versión 1.0.3072 de Redshift sin servidor. Si el valor de la pista es Actual, el grupo de trabajo se actualiza a la versión 1.0.3072 (la última versión). Si establece el valor de pista en Final, el grupo de trabajo se actualiza cuando se lanza la siguiente versión de seguimiento.

Con la característica de la pista de seguimiento, tiene la opción de ejecutar un subconjunto de almacenes de datos de Amazon Redshift en la pista de seguimiento. Esto permite realizar pruebas y validar la integración durante 1-6 semanas en los almacenes de datos configurados en la pista actual antes de aplicar la versión a los almacenes de datos en la pista de seguimiento. De forma predeterminada, Amazon Redshift crea todos los clústeres y grupos de trabajo en la pista actual para aprovechar la versión certificada más actualizada. Sin embargo, el uso de la pista de seguimiento de Amazon Redshift en el entorno de producción y la pista actual en el entorno de pruebas y desarrollo, tendrá diligencia adicional y tiempo para evaluar la versión más reciente. La pista Final garantiza la máxima estabilidad, lo que la hace ideal para cargas de trabajo de misión crítica en entornos de producción.

 Note

La versión de la pista Final puede ser la misma que la versión de la pista Actual durante cortos periodos de tiempo. Esto ocurre cuando la pista Actual no ha avanzado a la siguiente versión. Normalmente, la pista Actual está por delante de la versión de la pista Final.

Cambio de una pista a otra

Cambiar de una pista a otra de un recurso de Amazon Redshift suele ser una decisión que se toma una sola vez. Debe tener cuidado al cambiar pistas. Puede rebajar la versión del almacén de datos cambiándola a la pista Final. Para obtener información sobre qué características hay en cada versión del almacén de datos, consulte [Versiones de clúster para Amazon Redshift](#).

Si cambia la pista de Final a Actual, actualizaremos el almacén de datos a la versión de lanzamiento de la pista Actual. Si cambia la pista del almacén de datos a Final, actualizaremos el almacén de datos de la siguiente manera:

- Para los grupos de trabajo sin servidor, actualizamos la versión del almacén de datos inmediatamente.
- Para los clústeres aprovisionados, no actualizaremos el almacén de datos hasta que haya una nueva versión posterior a la versión de lanzamiento de la pista Actual.

Pistas y restauración

Para los grupos de trabajo sin servidor, una instantánea hereda la pista del almacén de datos de Amazon Redshift de destino. Por ejemplo, si crea una instantánea para un grupo de trabajo establecido en pista Final y aplica esa instantánea a un grupo de trabajo establecido en pista Actual, el grupo de trabajo tendrá una configuración de pista Actual.

Para clústeres aprovisionados, una instantánea hereda la pista del almacén de datos de origen de Amazon Redshift. Si cambia la pista del almacén de datos de origen después de tomar una instantánea, la instantánea y el almacén de datos de origen estarán en pistas diferentes. Cuando restaure desde la instantánea, el nuevo almacén de datos estará en la pista que se heredó del origen de la instantánea. Puede cambiar la pista después de que se complete la operación de restauración.

Cambiar el tamaño de un almacén de datos no afecta a la pista.

Administración de versiones de

Una pista es una serie de versiones. Puede decidir si el almacén de datos de Amazon Redshift está en la pista Actual o en la pista Final. Si pone el almacén de datos en la pista Actual, siempre se actualizará a la versión más reciente. Si pone el recurso en la pista Final, siempre ejecutará la versión que se lanzó inmediatamente antes de la versión más reciente.

Para los clústeres aprovisionados, la columna Estado de la versión en la lista de almacenes de datos de Amazon Redshift de la consola de Amazon Redshift indica si uno de los recursos está disponible para la actualización.

Determinación de la versión del grupo de trabajo o del clúster

Puede determinar el motor de la versión del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor o de la versión del clúster aprovisionado con la consola de Amazon Redshift.

Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

Serverless workgroups

Para los grupos de trabajo sin servidor, en el menú de navegación, elija Grupos de trabajo y, a continuación, el nombre del grupo de trabajo de la lista para abrir los detalles. Se muestran los detalles del grupo de trabajo.

Provisioned clusters

Para clústeres aprovisionados, en el menú de navegación, elija Clústeres y, a continuación, el nombre del clúster de la lista para abrir los detalles.

Se mostrarán los detalles del clúster, que pueden incluir las pestañas Cluster performance (Rendimiento del clúster), Query monitoring (Supervisión de consultas), Databases (Bases de datos), Datashares (Recursos compartidos de datos), Schedules (Programaciones), Maintenance (Mantenimiento) y Properties (Propiedades). Seleccione la pestaña Maintenance (Mantenimiento) para obtener más información.

En la sección Maintenance (Mantenimiento), busque Current cluster versión (Versión actual del clúster).

 Note

Para clústeres aprovisionados, la consola muestra la información de la versión en un campo, pero son dos parámetros en la API de Amazon Redshift. Estos parámetros son `ClusterVersion` y `ClusterRevisionNumber`. Para obtener más información, consulte [Clúster](#) en la Referencia de la API de Amazon Redshift.

Integraciones sin ETL

La integración sin ETL es una solución totalmente administrada que permite que los datos transaccionales y operativos estén disponibles en Amazon Redshift desde múltiples fuentes operativas y transaccionales. Con esta solución, puede configurar una integración desde su fuente a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. No es necesario mantener una canalización de extracción, transformación y carga (ETL). Nosotros nos ocupamos de la ETL mediante la automatización de la creación y administración de la replicación de datos del origen de datos al clúster de Amazon Redshift o al espacio de nombres de Redshift sin servidor. Puede seguir actualizando y consultando los datos de origen y, al mismo tiempo, utilizar Amazon Redshift para cargas de trabajo de análisis, como informes y paneles.

Con la integración sin ETL, dispondrá de datos más actualizados para el análisis, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y la elaboración de informes. Obtendrá información más precisa y oportuna para casos de uso, como paneles empresariales, una experiencia de juego optimizada, la supervisión de la calidad de los datos y el análisis del comportamiento de los clientes. Puede hacer predicciones basadas en datos con más confianza, mejorar las experiencias de los clientes y promover información basada en datos en toda la empresa.

Los siguientes orígenes son compatibles actualmente con las integraciones sin ETL:

- MySQL de Amazon Aurora
- PostgreSQL de Amazon Aurora
- Amazon RDS para MySQL
- Amazon DynamoDB
- Aplicaciones, como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk

Para crear una integración sin ETL, especifique un origen de integración y un almacenamiento de datos de Amazon Redshift como destino. Después de una carga inicial de datos, la integración replica los datos desde la fuente hasta el almacenamiento de datos en destino. Los datos estarán disponibles en Amazon Redshift. Usted controla el cifrado de sus datos cuando crea la fuente de integración, cuando crea la integración sin ETL y cuando crea el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. La integración supervisa el estado de la canalización de datos y se recupera de los problemas cuando es posible. Puede crear integraciones a partir de orígenes del mismo tipo en un único almacenamiento de datos de Amazon Redshift para obtener información integral de varias aplicaciones.

Con los datos de Amazon Redshift, puede utilizar los análisis que proporciona Amazon Redshift. Por ejemplo, el machine learning (ML) integrado, las vistas materializadas, el uso compartido de datos y el acceso directo a varios almacenes y lagos de datos. Para los ingenieros de datos, la integración sin ETL proporciona acceso a datos urgentes que, de otro modo, pueden verse retrasados por errores intermitentes en canalizaciones de datos complejas. Puede ejecutar consultas analíticas y modelos de ML en los datos transaccionales para obtener información a tiempo sobre eventos y decisiones empresariales urgentes.

Puede crear una suscripción de notificación de eventos de Amazon Redshift para recibir notificaciones cada vez que se produzca un evento para una integración sin ETL determinada. Para ver la lista de notificaciones de eventos relacionadas con la integración, consulte [Notificaciones de eventos de integración sin ETL con Amazon EventBridge](#). La forma más sencilla de crear una suscripción es a través de la consola de Amazon SNS. Para obtener información acerca de cómo crear un tema de Amazon SNS y suscribirse a él, consulte [Introducción a Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Cuando empiece a utilizar las integraciones sin ETL, tenga en cuenta los siguientes conceptos:

- Una base de datos de origen es la base de datos desde la que se replican los datos en Amazon Redshift.
- Un almacenamiento de datos de destino es el clúster aprovisionado de Amazon Redshift o el grupo de trabajo de Redshift sin servidor en el que se replican los datos.
- Una base de datos de destino es la base de datos que se crea a partir de una integración sin ETL en el almacenamiento de datos de destino.

Para obtener información sobre las tablas y las vistas del sistema que puede utilizar para monitorear las integraciones sin ETL, consulte [Monitoreo de integraciones sin ETL con vistas del sistema de Amazon Redshift](#).

Para obtener una lista de Regiones de AWS que admite cada origen de integraciones sin ETL, consulte [Regiones compatibles con integraciones sin ETL](#).

Para obtener información sobre los precios de las integraciones sin ETL, consulte la página de precios correspondiente:

- [Precios de Amazon Redshift](#)
- [Precios de Amazon Aurora](#)
- [Precios de Amazon RDS](#)

- [Precios de Amazon DynamoDB](#)
- [Precios de AWS Glue](#)

Para obtener más información acerca de los orígenes de la integración sin ETL, consulte los temas siguientes:

- Para obtener información sobre las integraciones sin ETL de Aurora, consulte los temas [Beneficios](#), [Conceptos clave](#), [Limitaciones](#), [Cuotas](#) y [Regiones admitidas](#) de las integraciones sin ETL en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
- Para obtener información sobre las integraciones sin ETL de RDS, consulte los temas [Beneficios](#), [Conceptos clave](#), [Limitaciones](#), [Cuotas](#) y [Regiones admitidas](#) de las integraciones sin ETL en la Guía del usuario de Amazon RDS.
- Para integraciones sin ETL de DynamoDB, consulte [DynamoDB zero-ETL integration with Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
- Para obtener información sobre las integraciones sin ETL con aplicaciones, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

Temas

- [Consideraciones al utilizar las integraciones sin ETL con Amazon Redshift](#)
- [Introducción a las integraciones sin ETL](#)
- [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#)
- [Consulta de datos replicados en Amazon Redshift](#)
- [Visualización de integraciones sin ETL](#)
- [Modo de historial](#)
- [Uso compartido de datos en Amazon Redshift](#)
- [Monitoreo de integraciones sin ETL](#)
- [Métricas para integraciones sin ETL](#)
- [Modificación de una integración sin ETL para DynamoDB](#)
- [Eliminación de una integración sin ETL para DynamoDB](#)
- [Regiones compatibles con integraciones sin ETL](#)
- [Solución de problemas de integración sin ETL](#)

Consideraciones al utilizar las integraciones sin ETL con Amazon Redshift

Las siguientes consideraciones se aplican a las integraciones sin ETL con Amazon Redshift.

- El almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino debe cumplir los siguientes requisitos previos:
 - Ejecución de Amazon Redshift sin servidor o un tipo de nodo RA3.
 - Cifrado (si se utiliza un clúster aprovisionado).
 - Distinción entre mayúsculas y minúsculas activada.
- Si elimina un origen que sea el origen de la integración autorizada para un almacenamiento de datos de Amazon Redshift, todas las integraciones asociadas pasarán al estado FAILED. Todos los datos replicados anteriormente permanecen en la base de datos de Amazon Redshift y se pueden consultar.
- La base de datos de destino es de solo lectura. No puede crear tablas, vistas ni vistas materializadas en la base de datos de destino. Sin embargo, puede utilizar vistas materializadas en otras tablas del almacenamiento de datos de destino.
- Las vistas materializadas se admiten cuando se utilizan en consultas entre bases de datos. Para obtener información sobre la creación de vistas materializadas con datos replicados mediante integraciones sin ETL, consulte [Consulta de datos replicados con vistas materializadas](#).
- De forma predeterminada, solo puede consultar las tablas del almacenamiento de datos de destino que tengan el estado Synced. Para consultar tablas en otro estado, establezca el parámetro de base de datos QUERY_ALL_STATES en TRUE. Para obtener información sobre la configuración de QUERY_ALL_STATES, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre el estado de la base de datos, consulte [SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Amazon Redshift solo acepta caracteres UTF-8, por lo que es posible que no respete la intercalación definida en el origen. Las reglas de clasificación y comparación pueden ser diferentes, por lo que, en última instancia, pueden cambiar los resultados de la consulta.
- Las integraciones sin ETL están limitadas a 50 por destino de almacenamiento de datos de Amazon Redshift.
- Las tablas del origen de la integración deben contar con una clave principal. De lo contrario, las tablas no se podrán replicar en el almacenamiento de datos de destino de Amazon Redshift.

Para obtener información sobre cómo añadir una clave principal a Amazon Aurora PostgreSQL, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora PostgreSQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de la base de datos de AWS. Para obtener información sobre cómo agregar una clave principal a Amazon Aurora MySQL o RDS para MySQL, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora MySQL or Amazon RDS for MySQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de la base de datos de AWS.

- Puede utilizar el filtrado de datos para las integraciones Aurora sin ETL para definir el alcance de la replicación desde el clúster de base de datos de Aurora de origen al almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino. En lugar de replicar todos los datos en el destino, puede definir uno o más filtros que incluyan o excluyan de forma selectiva determinadas tablas para que no se repliquen. Para obtener más información, consulte [Data filtering for Aurora zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
- Para las integraciones sin ETL de Aurora PostgreSQL con Amazon Redshift, Amazon Redshift admite un máximo de 100 bases de datos de Aurora PostgreSQL. Cada base de datos se replica del origen al destino de forma independiente.
- La integración sin ETL no admite transformaciones al replicar los datos de los almacenes de datos transaccionales a Amazon Redshift. Los datos se replican tal cual desde la base de datos de origen. Sin embargo, puede aplicar transformaciones a los datos replicados en Amazon Redshift.
- La integración sin ETL se ejecuta en Amazon Redshift mediante conexiones paralelas. Se ejecuta con las credenciales del usuario que creó la base de datos a partir de la integración. Cuando se ejecuta la consulta, el escalado de simultaneidad no se activa para estas conexiones durante la sincronización (escrituras). Las lecturas de escalado simultáneo (de los clientes de Amazon Redshift) funcionan para los objetos sincronizados.
- Puede configurar el `REFRESH_INTERVAL` para una integración sin ETL para controlar la frecuencia de la replicación de datos en Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Consideraciones al utilizar el modo de historial en el destino

Las siguientes consideraciones se aplican cuando se utiliza el modo de historial en la base de datos de destino. Para obtener más información, consulte [Modo de historial](#).

- Cuando elimina una tabla en un origen, la tabla en el destino no se elimina, sino que se cambia al estado DroppedSource. Puede eliminar o cambiar el nombre de la tabla de la base de datos de Amazon Redshift.
- Cuando trunca una tabla en un origen, se ejecutan eliminaciones en la tabla de destino. Por ejemplo, si todos los registros se truncan en el origen, los registros correspondientes en la columna de destino `_record_is_active` se cambian a `false`.
- Cuando ejecuta la instrucción SQL `TRUNCATE` table en la tabla de destino, las filas del historial activas se señalan como inactivas con una marca temporal correspondiente.
- Cuando una fila de una tabla se establece en inactiva, puede eliminarse después de un breve retraso (unos 10 minutos). Para eliminar filas inactivas, conéctese a la base de datos sin ETL con el editor de consultas versión 2 u otro cliente SQL.
- Solo puede eliminar filas inactivas de una tabla con el modo de historial activado. Por ejemplo, un comando SQL similar al siguiente solo elimina las filas inactivas.

```
delete from schema.user_table where _record_delete_time <= '2024-09-10 12:34:56'
```

Esto equivale a un comando SQL como el siguiente.

```
delete from schema.user_table where _record_delete_time <= '2024-09-10 12:34:56' and  
_record_is_active = False
```

- Al desactivar el modo de historial de una tabla, todos los datos históricos se guardan en la tabla denominada `<schema>.<table-name>_historical_<timestamp>` mientras que la tabla original denominada `<schema>.<table-name>` se actualiza.
- Cuando una tabla con el modo de historial activado se excluye de la replicación mediante un filtro de tabla, todas las filas se configuran como inactivas y se cambia al estado DroppedSource. Para obtener más información sobre los filtros de tabla, consulte [Data filtering for Aurora zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
- El modo de historial solo se puede cambiar a `true` o `false` en el caso de las tablas con el estado Synced.

Consideraciones sobre cuándo la fuente de integración sin ETL es Aurora o Amazon RDS

Las siguientes consideraciones se aplican a las integraciones sin ETL de Aurora y Amazon RDS con Amazon Redshift.

- Puede usar el filtrado de datos en las integraciones sin ETL de Aurora y RDS para MySQL para definir el alcance de la replicación desde el clúster de base de datos de origen hasta el almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino. En lugar de replicar todos los datos en el destino, puede definir uno o más filtros que incluyan o excluyan de forma selectiva determinadas tablas para que no se repliquen. Para obtener más información, consulte [Data filtering for Aurora zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
- Las tablas del origen de la integración deben contar con una clave principal. De lo contrario, las tablas no se podrán replicar en el almacenamiento de datos de destino de Amazon Redshift.

Para obtener información sobre cómo añadir una clave principal a Amazon Aurora PostgreSQL, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora PostgreSQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de la base de datos de AWS. Para obtener información sobre cómo agregar una clave principal a Amazon Aurora MySQL o RDS para MySQL, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora MySQL or Amazon RDS for MySQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de la base de datos de AWS.

- La longitud máxima de un tipo de datos VARCHAR de Amazon Redshift es de 65 535 bytes. Si el contenido del origen no se ajusta a este límite, la replicación no continúa y la tabla pasa a un estado fallido. Puede establecer el parámetro de base de datos TRUNCATECOLUMNS en TRUE para truncar el contenido y que quepa en la columna. Para obtener información sobre la configuración de TRUNCATECOLUMNS, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre las diferencias de tipos de datos entre los orígenes de integración sin ETL y las bases de datos de Amazon Redshift, consulte [Diferencias de tipos de datos entre las bases de datos Aurora y Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Para los orígenes de Aurora, consulte también [Limitaciones](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Para los orígenes de Amazon RDS, consulte también [Limitaciones](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Consideraciones sobre cuándo la fuente de integración sin ETL es DynamoDB

Las siguientes consideraciones se aplican a las integraciones sin ETL de DynamoDB con Amazon Redshift.

- No se admiten nombres de tablas de DynamoDB de más de 127 caracteres.
- Los datos de una integración sin ETL de DynamoDB se asignan a una columna de tipos de datos SUPER en Amazon Redshift.
- No se admiten nombres de columna para la clave de partición o la clave de clasificación de más de 127 caracteres.
- Una integración sin ETL de DynamoDB solo puede asignarse a una base de datos de Amazon Redshift.
- Para las claves de partición y clasificación, la precisión y la escala máximas son (38,18). Los tipos de datos numéricos de DynamoDB admiten una precisión máxima de hasta 38. Amazon Redshift también admite una precisión máxima de 38, pero la precisión/escala decimal predeterminada en Amazon Redshift es (38,10). Esto significa que los valores de la escala se pueden truncar.
- Para que la integración sin ETL se realice correctamente, un atributo individual (formado por nombre+valor) de un elemento de DynamoDB no debe superar los 64 KB.
- Tras la activación, la integración sin ETL exporta la tabla completa de DynamoDB para rellenar la base de datos de Amazon Redshift. El tiempo que tarda este proceso inicial en completarse depende del tamaño de tabla de DynamoDB. A continuación, la integración sin ETL replica de forma incremental las actualizaciones de DynamoDB a Amazon Redshift mediante las exportaciones incrementales de DynamoDB. Esto significa que los datos de DynamoDB replicados en Amazon Redshift se mantienen actualizados automáticamente.

Actualmente, la latencia mínima para la integración sin ETL de DynamoDB es de 15 minutos. Puede aumentarla aún más si establece un REFRESH_INTERVAL distinto de cero para una integración sin ETL. Para obtener más información, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Para obtener información sobre las fuentes de Amazon DynamoDB, consulte también [Requisitos previos y limitaciones](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Consideraciones cuando el origen de la integración sin ETL son aplicaciones como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk

Las siguientes consideraciones sobre los orígenes se refieren a aplicaciones como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk con Amazon Redshift.

- No se admiten nombres de tablas y columnas de orígenes de aplicaciones de más de 127 caracteres.
- La longitud máxima de un tipo de datos VARCHAR de Amazon Redshift es de 65 535 bytes. Si el contenido del origen no se ajusta a este límite, la replicación no continúa y la tabla pasa a un estado fallido. Puede establecer el parámetro de base de datos TRUNCATECOLUMNS en TRUE para truncar el contenido y que quepa en la columna. Para obtener información sobre la configuración de TRUNCATECOLUMNS, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre las diferencias de tipos de datos entre los orígenes de aplicaciones de integración sin ETL y las bases de datos de Amazon Redshift, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

- La latencia mínima para una integración sin ETL con las aplicaciones es de una hora. Puede aumentarla aún más si establece un REFRESH_INTERVAL distinto de cero para una integración sin ETL. Para obtener más información, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Para conocer los orígenes de las integraciones sin ETL con las aplicaciones, consulte también [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

Introducción a las integraciones sin ETL

Este conjunto de tareas lo guiará a través de la configuración de la primera integración sin ETL. En primer lugar, configure el origen de integración con los parámetros y los permisos necesarios. Después, continúe con el resto de la configuración inicial desde la consola de Amazon Redshift o la AWS CLI. La consola incluye la opción Arréglalo por mí para corregir algunos problemas de configuración.

Temas

- [Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino](#)

- [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#)
- [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#)
- [Creación de una integración sin ETL](#)

Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino

En este paso, se crea y configura un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino, como por ejemplo, un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor o un clúster aprovisionado. Puede omitir este paso si ya tiene un almacenamiento de datos de Amazon Redshift configurado para utilizarlo con integraciones sin ETL.

El almacenamiento de datos de destino debe tener las siguientes características:

- Ejecución de Amazon Redshift sin servidor o un clúster aprovisionado de un tipo de nodo RA3.
- Tiene activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas (`enable_case_sensitive_identifier`). Para obtener más información, consulte [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
- Estar cifrado, si el almacenamiento de datos de destino es un clúster aprovisionado de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).
- Haberse creado en la misma región de AWS que el origen de integración.

Para crear el almacenamiento de datos de destino para las integraciones sin ETL, consulte uno de los siguientes temas en función del tipo de implementación:

- Para crear un clúster aprovisionado de Amazon Redshift, consulte [Creación de un clúster](#).
- Para crear un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor con un espacio de nombres, consulte [Creación de un grupo de trabajo con un espacio de nombres](#).

Al crear un clúster aprovisionado, Amazon Redshift también crea un grupo de parámetros predeterminados. No puede editar el grupo de parámetros predeterminado. Sin embargo, puede crear un grupo de parámetros personalizado antes de crear un nuevo clúster y, a continuación, asociarlo al clúster. O bien, puede editar el grupo de parámetros que se asociará al clúster creado. También debe activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas para el grupo de parámetros al

crear el grupo de parámetros personalizado o al editar uno actual para poder utilizar las integraciones sin ETL.

Para crear un grupo de parámetros personalizados mediante la consola de Amazon Redshift o la AWS CLI, consulte [Creación de un grupo de parámetros](#).

Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos

Puede asociar un grupo de parámetros y habilitar la distinción entre mayúsculas y minúsculas para un clúster aprovisionado durante la creación. Sin embargo, únicamente podrá actualizar un grupo de trabajo sin servidor a través de AWS Command Line Interface (AWS CLI) después de crearlo. Esto es necesario para poder distinguir entre mayúsculas y minúsculas en las tablas y columnas de origen. El `enable_case_sensitive_identifier` es un valor de configuración que determina si los identificadores de nombres de bases de datos, tablas y columnas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Este parámetro debe estar activado para crear integraciones sin ETL en el almacenamiento de datos. Para obtener más información, consulte [enable_case_sensitive_identifier](#).

Para Amazon Redshift sin servidor: [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para Amazon Redshift sin servidor mediante la AWS CLI](#). Tenga en cuenta que solo puede activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas para Amazon Redshift sin servidor desde la AWS CLI.

Para los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift, habilite la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el clúster de destino mediante uno de los siguientes temas:

- [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift mediante la consola de Amazon Redshift](#)
- [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift mediante la AWS CLI](#)

Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para Amazon Redshift sin servidor mediante la AWS CLI

Ejecute el siguiente comando AWS CLI para activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el grupo de trabajo.

```
aws redshift-serverless update-workgroup \  
    --workgroup-name target-workgroup \  
    --enable-case-sensitive-identifier
```

```
--config-parameters  
parameterKey=enable_case_sensitive_identifier,parameterValue=true
```

Espere a que el estado del grupo de trabajo sea **Active** antes de ir al paso siguiente.

Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift mediante la consola de Amazon Redshift

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el panel de navegación de la izquierda, elija Panel de clústeres aprovisionados.
3. Elija el clúster aprovisionado en el que desea replicar los datos.
4. En el panel de navegación de la izquierda, elija Configuraciones > Administración de cargas de trabajo.
5. En la página de administración de cargas de trabajo, elija el grupo de parámetros.
6. Elija la pestaña Parámetros.
7. Seleccione Editar parámetros y, a continuación, cambie `enable_case_sensitive_identifier` a `true`.
8. A continuación, elija Guardar.

Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas para los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift mediante la AWS CLI

1. Como no puede editar el grupo de parámetros predeterminado, desde el programa de terminal, ejecute el siguiente comando de la AWS CLI para crear un grupo de parámetros personalizado. Más adelante, lo asociará al clúster aprovisionado.

```
aws redshift create-cluster-parameter-group \  
  --parameter-group-name zero-etl-params \  
  --parameter-group-family redshift-2.0 \  
  --description "Param group for zero-ETL integrations"
```

2. Ejecute el siguiente comando de la AWS CLI para activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas para el grupo de parámetros.

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group \  
  --parameter-group-name zero-etl-params \  
  --parameters ParameterName=enable_case_sensitive_identifier,ParameterValue=true
```

3. Ejecute el siguiente comando para asociar el grupo de parámetros con el clúster.

```
aws redshift modify-cluster \  
  --cluster-identifier target-cluster \  
  --cluster-parameter-group-name zero-etl-params
```

4. Espere a que el clúster aprovisionado esté disponible. Puede comprobar el estado del clúster con el comando `describe-cluster`. A continuación, ejecute el siguiente comando para reiniciar el clúster.

```
aws redshift reboot-cluster \  
  --cluster-identifier target-cluster
```

Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift

Para replicar datos desde el origen de integración en su almacenamiento de datos de Amazon Redshift, debe agregar inicialmente las dos entidades siguientes:

- Entidad principal autorizada: identifica al usuario o rol que puede crear integraciones sin ETL en el almacenamiento de datos.
- Origen de integración autorizado: identifica la base de datos de origen que puede actualizar el almacenamiento de datos.

Puede configurar las entidades principales autorizadas y los orígenes de integración autorizados desde la pestaña Política de recursos de la consola de Amazon Redshift o mediante la operación de la API de `PutResourcePolicy` Amazon Redshift.

Agregar entidades principales autorizadas

Para crear una integración sin ETL en el grupo de trabajo de Redshift sin servidor o el clúster aprovisionado, autorice el acceso al espacio de nombres asociado o al clúster aprovisionado.

Puede omitir este paso si se cumplen las dos condiciones siguientes:

- La Cuenta de AWS propietaria del grupo de trabajo de Redshift sin servidor o el clúster aprovisionado también son propietarias de la base de datos de origen.

- Esa entidad principal está asociada a una política de IAM basada en identidad con permisos para crear integraciones sin ETL en este espacio de nombres de Redshift sin servidor o clúster aprovisionado.

Agregar entidades principales autorizadas a un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor

1. En la consola de Amazon Redshift, elija Redshift sin servidor en el panel de navegación de la izquierda.
2. Elija Configuración del espacio de nombres, luego escoja su espacio de nombres y vaya a la pestaña Política de recursos.
3. Elija Agregar entidades principales autorizadas.
4. Para cada entidad principal autorizada que desee agregar, introduzca el ARN del usuario o rol de AWS o el ID de cuenta de Cuenta de AWS al que desee conceder acceso para crear integraciones sin ETL en el espacio de nombres. Un ID de cuenta se almacena como un ARN.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Agregar entidades principales autorizadas a un clúster aprovisionado de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, en el panel de navegación de la izquierda, elija Panel de clústeres aprovisionados.
2. Elija Clústeres y seleccione el clúster. Vaya a la pestaña Política de recursos.
3. Elija Agregar entidades principales autorizadas.
4. Para cada entidad principal autorizada que desee agregar, introduzca el ARN del usuario o rol de AWS o el ID de cuenta de la Cuenta de AWS al que desee conceder acceso para crear integraciones sin ETL en el clúster. Un ID de cuenta se almacena como un ARN.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Agregar orígenes de integración autorizados

Para permitir que el origen actualice el almacenamiento de datos de Amazon Redshift, debe agregarlo como origen de integración autorizado al espacio de nombres.

Agregar un origen de integración autorizado a un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor

1. En la consola de Amazon Redshift, vaya al Panel sin servidor.

2. Elija el nombre del espacio de nombres.
3. Vaya a la pestaña Política de recursos.
4. Seleccione Agregar un origen de integración autorizado.
5. Especifique el ARN del origen para la integración sin ETL.

 Note

La eliminación de un origen de integración autorizado impide que los datos se repliquen en el espacio de nombres. Esta acción desactiva todas las integraciones sin ETL de ese origen en este espacio de nombres.

Agregar un origen de integración autorizado a un clúster aprovisionado de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, vaya al Panel de clústeres aprovisionados.
2. Elija el nombre del clúster aprovisionado.
3. Vaya a la pestaña Política de recursos.
4. Seleccione Agregar un origen de integración autorizado.
5. Especifique el ARN del origen que es el origen de datos para la integración sin ETL.

 Note

La eliminación de un origen de integración autorizado impide que los datos se repliquen en el clúster aprovisionado. Esta acción desactiva todas las integraciones sin ETL de ese origen en este clúster aprovisionado de Amazon Redshift.

Configuración de la autorización con la API de Amazon Redshift

Puede utilizar las operaciones de la API de Amazon Redshift para configurar políticas de recursos que funcionen con las integraciones sin ETL.

Para controlar el origen que puede crear una integración entrante en el espacio de nombres, cree una política de recursos y asíciela al espacio de nombres. Con la política de recursos, puede especificar el origen que tiene acceso a la integración. La política de recursos se adjunta al espacio

de nombres del almacenamiento de datos de destino para permitir que el origen cree una integración entrante para replicar los datos activos del origen en Amazon Redshift.

La siguiente es una política de recursos de ejemplo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "redshift:AuthorizeInboundIntegration",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "source_arn"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "source_principal"
      },
      "Action": "redshift:CreateInboundIntegration"
    }
  ]
}
```

A continuación, se resumen las operaciones de la API de Amazon Redshift aplicables a la configuración de las políticas de recursos para las integraciones:

- Utilice la operación de la API [PutResourcePolicy](#) para conservar la política de recursos. Al proporcionar otra política de recursos, se reemplaza la política de recursos anterior del recurso. Utilice el ejemplo de política de recursos anterior, que concede permisos para las siguientes acciones:
- `CreateInboundIntegration`: permite a la entidad principal de origen crear una integración entrante para que los datos se repliquen desde el origen en el almacenamiento de datos de destino.

- **AuthorizeInboundIntegration**: permite a Amazon Redshift validar continuamente que el almacenamiento de datos de destino pueda recibir datos replicados desde el ARN de origen.
- Utilice la operación de la API [GetResourcePolicy](#) para ver las políticas de recursos existentes.
- Utilice la operación de la API [DeleteResourcePolicy](#) para eliminar una política de recursos del recurso.

Para actualizar una política de recursos, también puede usar el comando [put-resource-policy](#) de la AWS CLI. Por ejemplo, para incluir una política de recursos en el ARN del espacio de nombres de Amazon Redshift para una fuente de DynamoDB, ejecute un comando de la AWS CLI similar al siguiente.

```
aws redshift put-resource-policy \  
--policy file://rs-rp.json \  
--resource-arn "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/cc4ffe56-  
ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433"
```

Donde `rs-rp.json` contiene:

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "Service": "redshift.amazonaws.com"  
      },  
      "Action": "redshift:AuthorizeInboundIntegration",  
      "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/  
cc4ffe56-ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433",  
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/  
test_ddb"  
        }  
      }  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
    },  
    "Action": "redshift:CreateInboundIntegration",  
    "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:namespace/  
cc4ffe56-ad2c-4fd1-a5a2-f29124a56433"  
  }  
]  
}
```

Creación de una integración sin ETL

En primer lugar, debe crear una integración sin ETL para replicar los datos de origen en Amazon Redshift.

La fuente de los datos determina el tipo de integración sin ETL que se debe crear.

Temas

- [Creación de una integración sin ETL para Aurora](#)
- [Creación de una integración sin ETL para Amazon RDS](#)
- [Creación de una integración sin ETL para DynamoDB](#)
- [Creación de una integración sin ETL con aplicaciones](#)

Creación de una integración sin ETL para Aurora

En este paso, cree una integración sin ETL de Aurora con Amazon Redshift.

Para crear una integración sin ETL de Aurora con Amazon Redshift

1. Desde la consola de Amazon RDS, [cree un grupo de parámetros del clúster de base de datos personalizado](#) tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
2. Desde la consola de Amazon RDS, [cree un clúster de base de datos de Amazon Aurora de origen](#) tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
3. Desde la consola de Amazon Redshift: [Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino](#).
 - Desde la AWS CLI o la consola de Amazon Redshift: [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
 - Desde la consola de Amazon Redshift: [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).

4. Desde la consola de Amazon RDS, [cree una integración sin ETL](#) tal y como se describe en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
5. Desde la consola de Amazon Redshift o el editor de consultas v2, [cree una base de datos de Amazon Redshift a partir de su integración](#).

A continuación, [consulte y cree vistas materializadas con datos replicados](#).

Para obtener más información sobre crear integraciones sin ETL de Amazon, consulte [Creación de integraciones sin ETL de Amazon Aurora con Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Creación de una integración sin ETL para Amazon RDS

En este paso, cree una integración sin ETL de RDS con Amazon Redshift.

Para crear una integración sin ETL de RDS con Amazon Redshift

1. Desde la consola de Amazon RDS, [cree un grupo de parámetros de base de datos personalizado](#) tal y como se describe en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
2. Desde la consola de Amazon RDS, [cree una instancia de Amazon RDS de origen](#) tal y como se describe en la Guía del usuario de Amazon RDS.
3. Desde la consola de Amazon Redshift: [Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino](#).
 - Desde la AWS CLI o la consola de Amazon Redshift: [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
 - Desde la consola de Amazon Redshift: [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).
4. Desde la consola de Amazon RDS, [cree una integración sin ETL](#) tal y como se describe en la Guía del usuario de Amazon RDS.
5. Desde la consola de Amazon Redshift o el editor de consultas v2, [cree una base de datos de Amazon Redshift a partir de su integración](#).

A continuación, [consulte y cree vistas materializadas con datos replicados](#).

La consola de Amazon RDS ofrece un flujo de creación de la integración paso a paso, en el que se especifica la base de datos de origen y el almacenamiento de datos de Amazon Redshift de

destino. Si se producen problemas, puede elegir que Amazon RDS los corrija por usted en lugar de corregirlos manualmente en la consola de Amazon RDS o de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre crear integraciones sin ETL de RDS, consulte [Creating Amazon RDS zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.

Creación de una integración sin ETL para DynamoDB

Antes de crear una integración sin ETL, revise las consideraciones y los requisitos descritos en [Consideraciones al utilizar las integraciones sin ETL con Amazon Redshift](#). Siga este flujo general para crear una integración sin ETL de DynamoDB a Amazon Redshift

Replicado de datos de DynamoDB a Amazon Redshift con integración sin ETL

1. Confirme que sus credenciales de inicio de sesión permiten trabajar con integraciones sin ETL con Amazon Redshift y DynamoDB. Para ver una política de IAM de ejemplo, consulte [La política de IAM funcionará con las integraciones sin ETL de DynamoDB](#).
2. Desde la consola de DynamoDB, [configure la tabla de DynamoDB](#) para que tenga permisos de recuperación en un momento dado (PITR), políticas de recursos, políticas basadas en identidad y claves de cifrado, tal y como se describe en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.
3. Desde la consola de Amazon Redshift: [Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino](#).
 - Desde la AWS CLI o la consola de Amazon Redshift: [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
 - Desde la consola de Amazon Redshift: [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).
4. Desde la consola de Amazon Redshift, cree la integración sin ETL tal y como se describe más adelante en este tema.
5. Desde la consola de Amazon Redshift, cree la base de datos de destino en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#).
6. Desde la consola de Amazon Redshift, consulte los datos replicados en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Consulta de datos replicados en Amazon Redshift](#).

En este paso, creará una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift.

Amazon Redshift console

Para crear una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la consola de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, seleccione integraciones sin ETL. En el panel con la lista de integraciones sin ETL, seleccione Crear integración sin ETL, Crear integración de DynamoDB.
2. En las páginas para crear una integración, introduzca la siguiente información sobre la integración:
 - Introduzca un nombre de integración, que es un nombre único que se puede utilizar para hacer referencia a la integración.
 - Introduzca una descripción: describa los datos que se van a replicar del origen al destino.
 - Seleccione la tabla de origen de DynamoDB: se puede elegir una tabla de DynamoDB. La recuperación en un momento dado (PITR) debe estar habilitada en la tabla. Solo se muestran las tablas con un tamaño de tabla de hasta 100 tebibytes (TiB). La tabla de DynamoDB de origen debe estar cifrada. La fuente también debe tener una política de recursos con fuentes principales y de integración autorizadas. Si esta política no es correcta, aparece la opción Arréglalo por mí.
 - Seleccione el almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino: el almacenamiento de datos puede ser un clúster aprovisionado de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Redshift sin servidor. Si su Amazon Redshift objetivo está en la misma cuenta, podrá seleccionar el objetivo. Si el destino está en una cuenta diferente, especifique el ARN del almacenamiento de datos de Redshift. El destino debe tener una política de recursos con directores autorizados y una fuente de integración, y el parámetro `enable_case_sensitive_identifier` debe estar establecido en `true`. Si no tiene las políticas de recursos correctas en el destino y su destino está en la misma cuenta, puede seleccionar la opción Arréglalo por mí para aplicar automáticamente las políticas de recursos durante el proceso de creación de la integración. Si su objetivo se encuentra en otra Cuenta de AWS diferente, debe aplicar la política de recursos en el almacén de Amazon Redshift de forma manual. Si su almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino no tiene configurada la opción de grupo de parámetros `enable_case_sensitive_identifier` como `true`, puede seleccionar la opción

Arrégalo por mí para actualizar automáticamente este grupo de parámetros y reiniciar el almacén durante el proceso de creación de la integración.

- Introduzca hasta 50 claves de etiquetas y añada un valor opcional: para proporcionar metadatos adicionales sobre la integración. Para obtener más información, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#).
- Seleccione las opciones de cifrado: para cifrar la integración. Para obtener más información, consulte [Cifrado de integraciones de DynamoDB con una clave administrada por el cliente](#).

Al cifrar la integración, también puede añadir contextos de cifrado adicionales. Para obtener más información, consulte [Contexto de cifrado](#).

3. Se muestra una página de revisión en la que puede seleccionar Crear integración de DynamoDB.
4. Se muestra una página de progreso en la que puede ver el progreso de las distintas tareas para crear la integración sin ETL.
5. Una vez creada y activa la integración, en la página de detalles de la integración, elija Conectar con la base de datos. Cuando se creó su almacenamiento de datos de Amazon Redshift, también se creó una base de datos. Debe conectarse a cualquier base de datos del almacenamiento de datos de destino para crear otra base de datos para la integración. En la página Conectar con la base de datos, determine si puede usar una conexión reciente y elija un método de autenticación. Según el método de autenticación, introduzca la información para conectarse a una base de datos existente en su destino. Esta información de autenticación puede incluir el nombre de la base de datos existente (normalmente dev) y el usuario de la base de datos especificado cuando se creó la base de datos con el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.
6. Después de conectarse a una base de datos, seleccione Crear base de datos a partir de la integración para crear la base de datos que recibe los datos de la fuente. Al crear la base de datos, proporciona el identificador de integración, el nombre del almacenamiento de datos y el nombre de la base de datos.
7. Una vez que el estado de la integración y la base de datos de destino son Active, los datos comienzan a replicarse de la tabla de DynamoDB a la tabla de destino. A medida que añade datos al origen, estos se replican automáticamente en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino.

AWS CLI

Para crear una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la AWS CLI, utilice el comando `create-integration` con las siguientes opciones:

- `integration-name`: especifique un nombre para la integración.
- `source-arn`: especifique el ARN del origen de DynamoDB.
- `target-arn`: especifique el ARN del espacio de nombres del clúster aprovisionado de Amazon Redshift o del destino del grupo de trabajo de Redshift sin servidor.

El siguiente ejemplo crea una integración proporcionando el nombre de la integración, el ARN de origen y el ARN de destino. La integración no está cifrada.

```
aws redshift create-integration \
--integration-name ddb-integration \
--source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/books \
--target-arn arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222

{
  "Status": "creating",
  "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "Errors": [],
  "ResponseMetadata": {
    "RetryAttempts": 0,
    "HTTPStatusCode": 200,
    "RequestId": "132cbe27-fd10-4f0a-aacb-b68f10bb2bfb",
    "HTTPHeaders": {
      "x-amzn-requestid": "132cbe27-fd10-4f0a-aacb-b68f10bb2bfb",
      "date": "Sat, 24 Aug 2024 05:44:08 GMT",
      "content-length": "934",
      "content-type": "text/xml"
    }
  },
  "Tags": [],
  "CreateTime": "2024-08-24T05:44:08.573Z",
  "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333",
  "AdditionalEncryptionContext": {},
}
```

```

    "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
    "IntegrationName": "ddb-integration",
    "SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/books"
  }

```

El siguiente ejemplo crea una integración mediante una clave administrada por el cliente para el cifrado. Antes de crear la integración:

- Cree una clave gestionada por el cliente (denominada “CMCMK” en el ejemplo) en la misma cuenta (denominada “AccountA” en el ejemplo) en la tabla de DynamoDB de origen.
- Asegúrese de que el usuario/rol (denominado “RoLea” en el ejemplo) que se utiliza para crear la integración tenga permisos de tipo `kms:CreateGrant` y `kms:DescribeKey` sobre esta clave de KMS.
- Agregue lo siguiente a la política de claves.

```

{
  "Sid": "Enable RoleA to create grants with key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "RoLeA-ARN"
  },
  "Action": "kms:CreateGrant",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    // Add "StringEquals" condition if you plan to provide additional encryption
    context
    // for the zero-ETL integration. Ensure that the key-value pairs added here
    match
    // the key-value pair you plan to use while creating the integration.
    // Remove this if you don't plan to use additional encryption context
    "StringEquals": {
      "kms:EncryptionContext:context-key1": "context-value1"
    },
    "ForAllValues:StringEquals": {
      "kms:GrantOperations": [
        "Decrypt",
        "GenerateDataKey",
        "CreateGrant"
      ]
    }
  }
}

```

```

    }
  },
  {
    "Sid": "Enable RoleA to describe key",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "RoleA-ARN"
    },
    "Action": "kms:DescribeKey",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "Allow use by RS SP",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "redshift.amazonaws.com"
    },
    "Action": "kms:CreateGrant",
    "Resource": "*"
  }
}

```

```

aws redshift create-integration \
--integration-name ddb-integration \
--source-arn arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/books \
--target-arn arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE22222 \
--kms-key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333 \
--additional-encryption-context key33=value33 // This matches the condition in the
key policy.
{
  "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "IntegrationName": "ddb-integration",
  "SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/books",
  "SourceType": "dynamodb",
  "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Status": "creating",
  "Errors": [],
  "CreateTime": "2024-10-02T18:29:26.710Z",
  "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE33333",

```

```
"AdditionalEncryptionContext": {  
    "key33": "value33"  
},  
"Tags": []  
}
```

La política de IAM funcionará con las integraciones sin ETL de DynamoDB

Al crear integraciones sin ETL, sus credenciales de inicio de sesión deben tener permiso para las acciones de DynamoDB y Amazon Redshift y también para los recursos involucrados como fuentes y destinos de la integración. A continuación se muestra un ejemplo que demuestra los permisos mínimos necesarios.

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:ListTables"  
      ],  
      "Resource": "*"  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "dynamodb:GetResourcePolicy",  
        "dynamodb:PutResourcePolicy",  
        "dynamodb:UpdateContinuousBackups"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:dynamodb:<region>:<account>:table/my-ddb-table"  
      ]  
    },  
    {  
      "Sid": "AllowRedshiftDescribeIntegration",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "redshift:DescribeIntegrations"  
      ],  
      "Resource": "*"  
    }  
  ]  
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "AllowRedshiftCreateIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:CreateIntegration",
      "Resource": "arn:aws:redshift:<region>:<account>:integration:*"
    },
    {
      "Sid": "AllowRedshiftModifyDeleteIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:ModifyIntegration",
        "redshift>DeleteIntegration"
      ],
      "Resource": "arn:aws:redshift:<region>:<account>:integration:<uuid>"
    },
    {
      "Sid": "AllowRedshiftCreateInboundIntegration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:CreateInboundIntegration",
      "Resource": "arn:aws:redshift:<region>:<account>:namespace:<uuid>"
    }
  ]
}

```

Cifrado de integraciones de DynamoDB con una clave administrada por el cliente

Si especifica una clave de KMS personalizada en lugar de una Clave propiedad de AWS al crear una integración sin ETL de DynamoDB, la política de claves debe darle a la entidad principal del servicio Amazon Redshift acceso principal a la acción `CreateGrant`. Además, debe permitir que la cuenta solicitante o el rol tengan permiso para ejecutar las acciones `DescribeKey` y `CreateGrant`.

En los siguientes ejemplos de instrucciones de política de claves se muestran los permisos necesarios en su política. Algunos ejemplos son claves de contexto que sirven para reducir aún más el alcance de los permisos.

Ejemplos de instrucciones de política de claves

La siguiente instrucción de política permite a la cuenta o el rol del solicitante recuperar información sobre una clave de KMS.

```

{
  "Effect": "Allow",

```

```

"Principal":{
  "AWS":"arn:aws:iam::{account-ID}:role/{role-name}"
},
"Action":"kms:DescribeKey",
"Resource":"*"
}

```

La siguiente instrucción de política permite a la cuenta o el rol del solicitante añadir una concesión a una clave de KMS. La clave de condición [kms:ViaService](#) limita el uso de la clave de KMS a solicitudes de Amazon Redshift.

```

{
  "Effect":"Allow",
  "Principal":{
    "AWS":"arn:aws:iam::{account-ID}:role/{role-name}"
  },
  "Action":"kms:CreateGrant",
  "Resource":"*",
  "Condition":{
    "StringEquals":{
      "kms:EncryptionContext:{context-key}":"{context-value}",
      "kms:ViaService":"redshift.{region}.amazonaws.com"
    },
    "ForAllValues:StringEquals":{
      "kms:GrantOperations":[
        "Decrypt",
        "GenerateDataKey",
        "CreateGrant"
      ]
    }
  }
}

```

La siguiente instrucción de política permite a la entidad principal de servicio de Amazon Redshift añadir una concesión a una clave de KMS.

```

{
  "Effect":"Allow",
  "Principal":{
    "Service":"redshift.amazonaws.com"
  },
  "Action":"kms:CreateGrant",

```

```

"Resource": "*",
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "kms:EncryptionContext:{context-key}": "{context-value}",
    "aws:SourceAccount": "{account-ID}"
  },
  "ForAllValues:StringEquals": {
    "kms:GrantOperations": [
      "Decrypt",
      "GenerateDataKey",
      "CreateGrant"
    ]
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:aws:*:{region}:{account-ID}:integration:*"
  }
}
}

```

Para obtener más información, consulte [Creating a key policy](#) en la Guía del desarrollador de AWS Key Management Service.

Contexto de cifrado

Al cifrar una integración sin ETL, puede añadir pares clave-valor como contexto de cifrado adicional. Puede agregar estos pares clave-valor para agregar información contextual adicional sobre los datos que se replican. Para obtener más información, consulte [Contexto de cifrado](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Amazon Redshift añade los siguientes pares de contexto de cifrado (además de los que usted incluya):

- `aws:redshift:integration:arn` - IntegrationArn
- `aws:servicename:id` - Redshift

Esto reduce el número total de pares que se pueden añadir (de 8 a 6) y contribuye al límite total de caracteres en la restricción de concesiones. Para obtener más información, consulte [Uso de restricciones de concesiones](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Creación de una integración sin ETL con aplicaciones

En este paso, creará una integración sin ETL con aplicaciones con Amazon Redshift.

Creación de una integración sin ETL de RDS con Amazon Redshift

1. Desde la consola de Amazon Redshift: [Creación y configuración de un almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino](#).
 - Desde la AWS CLI o la consola de Amazon Redshift: [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
 - Desde la consola de Amazon Redshift: [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).
2. Desde la consola de AWS Glue: [Creación de una integración](#) tal y como se describe en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.
3. Una vez que se haya creado la base de datos de destino y los datos comiencen a replicarse, puede consultar y crear datos materializados para los datos replicados. Para obtener más información, consulte [Consulta de datos replicados en Amazon Redshift](#).

Para obtener información detallada sobre cómo crear integraciones sin ETL con aplicaciones, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift

Para replicar datos desde su origen en Amazon Redshift, debe crear una base de datos a partir de su integración en Amazon Redshift.

Conéctese a su grupo de trabajo de Redshift sin servidor o al clúster aprovisionado y cree una base de datos con una referencia a su identificador de integración. Este identificador es el valor que se devuelve para `integration_id` cuando se consulta la vista [SVV_INTEGRATION](#).

Important

Antes de crear una base de datos a partir de la integración, la integración sin ETL debe estar creada y tener el estado `Active` en la consola de Amazon Redshift.

Antes de empezar a replicar datos desde su origen en Amazon Redshift, debe crear una base de datos a partir de la integración en Amazon Redshift. Puede crear la base de datos mediante la consola de Amazon Redshift o el editor de consultas v2.

Amazon Redshift console

1. En el panel de navegación izquierdo, elija Integraciones sin ETL.
2. En la lista de integraciones, seleccione una integración.
3. Si utiliza un clúster aprovisionado, primero deberá conectarse a la base de datos. Seleccione Connect to database (Conectar a base de datos). Puede conectarse mediante una conexión reciente o creando una nueva.
4. Para crear una base de datos a partir de la integración, elija Crear base de datos a partir de integración.
5. Introduzca un nombre para la base de datos de destino. El ID de integración y el nombre del almacenamiento de datos se rellenan previamente.

Para los orígenes de Aurora PostgreSQL, introduzca la base de datos con el nombre original que especificó al crear la integración sin ETL. Puede asignar un máximo de 100 bases de datos de Aurora PostgreSQL a bases de datos de Amazon Redshift.

6. Elija Creación de base de datos.

Amazon Redshift query editor v2

1. Vaya a la consola de Amazon Redshift y elija Editor de consultas v2.
2. En el panel de la izquierda, elija su grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor o el clúster aprovisionado de Amazon Redshift y conéctese a él.
3. Para obtener el ID de integración, navegue hasta la lista de integraciones en la consola de Amazon Redshift.

También puede ejecutar el siguiente comando para obtener el valor de `integration_id`:

```
SELECT integration_id FROM SVV_INTEGRATION;
```

4. A continuación, ejecute el siguiente comando para crear la base de datos. Al especificar el ID de integración, se crea una conexión entre la base de datos y el origen.

Sustituya `integration_id` por el valor que ha devuelto el comando anterior.

```
CREATE DATABASE destination_db_name FROM INTEGRATION 'integration_id';
```

En el caso de los orígenes de Aurora PostgreSQL, también debe incluir una referencia a la base de datos designada en el clúster que especificó al crear la integración. Por ejemplo:

```
CREATE DATABASE "destination_db_name" FROM INTEGRATION 'integration_id'  
DATABASE "named_db";
```

Para obtener más información sobre la creación de una base de datos para un destino de integración sin ETL, consulte [CREATE DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Puede usar ALTER DATABASE para cambiar los parámetros de la base de datos, como REFRESH INTERVAL. Para obtener más información sobre la modificación de una base de datos para un destino de integración sin ETL, consulte [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Note

Solo su origen de integración puede actualizar los datos de la base de datos que cree a partir de la integración. Para cambiar el esquema de una tabla, ejecute los comandos DDL o DML en las tablas del origen. Puede ejecutar comandos DDL y DML en las tablas del origen, pero solo puede ejecutar comandos DDL y consultas de solo lectura en la base de datos de destino.

Para obtener información acerca de la visualización del estado de una base de datos de destino, consulte [Visualización de integraciones sin ETL](#).

Después de crear una base de datos de destino, puede agregar datos a su origen. Para agregar datos al origen, consulte uno de los siguientes temas:

- Para los orígenes de Aurora, consulte [Añadir datos al clúster de base datos de origen](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.
- Para los orígenes de Amazon RDS, consulte [Add data to the source DB instance](#) en la Guía del usuario de Amazon RDS.
- Para fuentes de DynamoDB, consulte [Introducción a DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

- Para las integraciones sin ETL con orígenes de aplicaciones, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

Consulta de datos replicados en Amazon Redshift

Una vez añadidos los datos al origen, se replican casi en tiempo real en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift y ya se pueden consultar. Para obtener información sobre las métricas de integración y las estadísticas de la tabla, consulte [Métricas para integraciones sin ETL](#).

Note

Como una base de datos es lo mismo que un esquema en MySQL, el nivel de base de datos de MySQL se asigna al nivel de esquema de Amazon Redshift. Tenga en cuenta esta diferencia de asignación cuando consulte datos replicados desde Aurora MySQL o RDS para MySQL.

Consulta de datos replicados

1. Vaya a la consola de Amazon Redshift y elija Editor de consultas v2.
2. Conéctese a su grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor o al clúster aprovisionado de Amazon Redshift y elija su base de datos en la lista desplegable.
3. Utilice la instrucción SELECT para seleccionar todos los datos replicados del esquema y la tabla que creó en el origen. Para distinguir entre mayúsculas y minúsculas, utilice comillas dobles (" ") para los nombres de esquemas, tablas y columnas. Por ejemplo:

```
SELECT * FROM "schema_name". "table_name";
```

También puede consultar los datos mediante la API de datos de Amazon Redshift.

Consulta de datos replicados con vistas materializadas

Puede crear vistas materializadas en su base de datos local de Amazon Redshift para transformar los datos replicados mediante integraciones sin ETL. Conéctese a su base de datos local y utilice consultas entre bases de datos para acceder a las bases de datos de destino. Puede utilizar nombres de objetos totalmente cualificados con la notación de tres partes (destination-database-

name.schema-name.table-name) o crear un esquema externo que haga referencia al par de base de datos y esquema de destino y usar la notación de dos partes (external-schema-name.table-name). Para obtener más información sobre las consultas entre bases de datos, consulte [Consulta de datos entre bases de datos](#).

Utilice el siguiente ejemplo para crear e insertar datos de ejemplo en las tablas *sales_zetl* y *event_zetl* desde el origen *tickit_zetl*. Las tablas se replican en la base de datos de Amazon Redshift *zetl_int_db*.

```
CREATE TABLE sales_zetl (  
    salesid integer NOT NULL primary key,  
    eventid integer NOT NULL,  
    pricepaid decimal(8, 2)  
);  
  
CREATE TABLE event_zetl (  
    eventid integer NOT NULL PRIMARY KEY,  
    eventname varchar(200)  
);  
  
INSERT INTO sales_zetl VALUES(1, 1, 3.33);  
INSERT INTO sales_zetl VALUES(2, 2, 4.44);  
INSERT INTO sales_zetl VALUES(3, 2, 5.55);  
  
INSERT INTO event_zetl VALUES(1, "Event 1");  
INSERT INTO event_zetl VALUES(2, "Event 2");
```

Puede crear una vista materializada para obtener las ventas totales por evento mediante la notación de tres partes:

```
--three part notation zetl-database-name.schema-name.table-name  
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_transformed_sales_per_event_3p  
AUTO REFRESH YES  
AS  
(SELECT eventname, sum(pricepaid) as total_price  
FROM  zetl_int_db.tickit_zetl.sales_zetl S, zetl_int_db.tickit_zetl.event_zetl E  
WHERE S.eventid = E.eventid  
GROUP BY 1);
```

Puede crear una vista materializada para obtener las ventas totales por evento mediante la notación de dos partes:

```
--two part notation external-schema-name.table-name notation
CREATE EXTERNAL schema ext_tickit_zetl
FROM REDSHIFT
DATABASE zetl_int_db
SCHEMA tickit_zetl;

CREATE MATERIALIZED VIEW mv_transformed_sales_per_event_2p
AUTO REFRESH YES
AS
(
    SELECT eventname, sum(pricepaid) as total_price
    FROM  ext_tickit_zetl.sales_zetl S, ext_tickit_zetl.event_zetl E
    WHERE S.eventid = E.eventid
    GROUP BY 1
);
```

Para ver las vistas materializadas que ha creado, utilice el siguiente ejemplo.

```
SELECT * FROM mv_transformed_sales_per_event_3p;
```

```
+-----+-----+
| eventname | total_price |
+-----+-----+
| Event 1   | 3.33        |
| Event 2   | 9.99        |
+-----+-----+
```

```
SELECT * FROM mv_transformed_sales_per_event_2p;
```

```
+-----+-----+
| eventname | total_price |
+-----+-----+
| Event 1   | 3.33        |
| Event 2   | 9.99        |
+-----+-----+
```

Consulta de datos replicados desde DynamoDB

Al replicar datos de Amazon DynamoDB a una base de datos de Amazon Redshift, se almacenan en una vista materializada en una columna del tipo de datos SUPER.

Para este ejemplo, los siguientes datos se almacenan en DynamoDB.

```
{
  "key1": {
    "S": "key_1"
  },
  "key2": {
    "N": 0
  },
  "payload": {
    "L": [
      {
        "S": "sale1"
      },
      {
        "S": "sale2"
      },
    ]
  },
}
```

La vista materializada de Amazon Redshift se define de la siguiente manera.

```
CREATE MATERIALIZED VIEW mv_sales
    BACKUP NO
    AUTO REFRESH YES
    AS
    SELECT "value"."payload"."L"[0]."S"::VARCHAR AS first_payload
    FROM public.sales;
```

Para ver los datos en la vista materializada, ejecute un comando SQL.

```
SELECT first_payload FROM mv_sales;
```

Visualización de integraciones sin ETL

Puede ver sus integraciones sin ETL desde la consola de Amazon Redshift. Aquí puede ver la información de configuración y el estado actual, así como abrir pantallas para consultar y compartir datos.

Amazon Redshift console

Para ver los detalles de una integración sin ETL

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el panel de navegación izquierdo, elija el panel Sin servidor o Clústeres aprovisionados. A continuación, elija Integraciones sin ETL.
3. Seleccione la integración sin ETL que desea ver. Para cada intención, debe proporcionar la siguiente información:
 - El ID de integración es el identificador que se devuelve cuando se crea la integración.
 - Estado puede ser uno de los siguientes:
 - **Active**: la integración sin ETL está enviando datos transaccionales al almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino.
 - **Syncing**: la integración sin ETL detectó un error recuperable y vuelve a almacenar los datos. Las tablas afectadas no se podrán consultar en Amazon Redshift hasta que se hayan sincronizado de nuevo.
 - **Failed**: la integración sin ETL detectó un evento o error irrecuperable que no se puede corregir. Debe eliminar y volver a crear la integración sin ETL.
 - **Creating**: la integración sin ETL se está creando.
 - **Deleting**: la integración sin ETL se está eliminando.
 - **Needs attention**: la integración sin ETL detectó un evento o error que requiere la intervención manual para su resolución. Para solucionar el problema, siga los pasos que se indican en el mensaje de error.
 - Tipo de origen es el tipo de los datos de origen que se replican en el destino. En los tipos se pueden especificar otros administradores de bases de datos, como Edición compatible con Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, RDS para MySQL y aplicaciones (GlueSAAS).
 - ARN de origen es el ARN de los datos de origen. Para la mayoría de los orígenes, este es el ARN de la base de datos o tabla de origen. Para la integración sin ETL con orígenes de aplicaciones, este es el ARN del objeto de conexión de AWS Glue.
 - Destino es el espacio de nombres del almacenamiento de datos de Amazon Redshift que recibe los datos de origen.
 - Base de datos puede ser una de las siguientes opciones:

- **No database:** no hay ninguna base de datos de destino para la integración.
- **Creating:** Amazon Redshift está creando la base de datos de destino para la integración.
- **Active:** los datos se replican desde el origen de integración en Amazon Redshift.
- **Error:** se ha producido un error en la integración.
- **Recovering:** la integración se está recuperando después de que se haya reiniciado el almacenamiento de datos.
- **Resyncing:** Amazon Redshift está volviendo a sincronizar las tablas de la integración.
- Tipo de destino es el tipo de almacenamiento de datos de Amazon Redshift.
- Fecha de creación es la fecha y hora (UTC) de creación de la integración.

 Note

Para ver los detalles de la integración de un almacenamiento de datos, elija la página de detalles del clúster aprovisionado o del espacio de nombres sin servidor y, a continuación, elija la pestaña Integraciones sin ETL.

En la lista de integraciones sin ETL, puede elegir Datos de consulta para ir al editor de consultas v2 de Amazon Redshift. La base de datos de destino de Amazon Redshift tiene activado el parámetro [enable_case_sensitive_identifier](#). Al escribir SQL, es posible que tenga que escribir los esquemas, las tablas y los nombres de las columnas entre comillas dobles ("**<nombre>**"). Para obtener más información sobre la consulta de datos en su almacenamiento de datos de Amazon Redshift, consulte [Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas v2](#).

En la lista de integraciones sin ETL, puede elegir Compartir datos para crear un recurso compartido de datos. Para crear un recurso compartido de datos para la base de datos de Amazon Redshift, siga las instrucciones de la página Crear un recurso compartido de datos. Para poder compartir datos en su base de datos de Amazon Redshift, primero debe crear una base de datos de destino. Para obtener más información sobre cómo compartir datos, consulte [Conceptos sobre el uso compartido de datos para Amazon Redshift](#).

Para actualizar la integración, puede usar el comando [ALTER DATABASE](#). Al hacerlo, se replican todos los datos del origen de integración en la base de datos de destino. En el siguiente ejemplo se actualizan todas las tablas sincronizadas y con errores de la integración sin ETL.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH ALL tables;
```

AWS CLI

Para describir una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la AWS CLI, utilice el comando `describe-integrations` con las siguientes opciones:

- `integration-arn`: especifique el ARN de la integración de DynamoDB para describir.
- `integration-name`: especifique un filtro opcional que especifique uno o varios recursos para devolver.

El siguiente ejemplo describe una integración proporcionando el ARN de la integración.

```
aws redshift describe-integrations
```

```
{
  "Integrations": [
    {
      "Status": "failed",
      "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "Errors": [
        {
          "ErrorCode": "INVALID_TABLE_PERMISSIONS",
          "ErrorMessage": "Redshift does not have sufficient access on the table key. Refer to the Amazon DynamoDB Developer Guide."
        }
      ],
      "Tags": [],
      "CreateTime": "2023-11-09T00:32:46.444Z",
      "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
      "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
      "IntegrationName": "ddb-to-provisioned-02",
      "SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/mytable"
    }
  ]
}
```

También puede filtrar los resultados de las `describe-integrations` por `integration-arn`, `source-arn`, `source-types` o `status`. Para obtener más información, consulte [describe-integrations](#) en la Guía CLI de Amazon Redshift.

Modo de historial

Con el modo de historial, puede configurar las integraciones sin ETL para realizar un seguimiento de todas las versiones (incluidas las actualizaciones y eliminaciones) de los registros en las tablas de origen, directamente en Amazon Redshift. Puede ejecutar análisis avanzados en todos los datos, como realizar un análisis histórico, crear informes retrospectivos, llevar a cabo análisis de tendencias y enviar actualizaciones incrementales a aplicaciones posteriores basadas en Amazon Redshift. El modo de historial es compatible con múltiples integraciones sin ETL de Amazon Redshift, como Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, Amazon RDS para MySQL y Amazon DynamoDB. El modo de historial también es compatible con varias aplicaciones, como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk.

Puede activar y desactivar el modo de historial para las integraciones sin ETL desde la consola de Amazon Redshift (<https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>). Utilice el modo de historial para realizar un seguimiento de los registros que se han eliminado o modificado en el origen de la integración. El seguimiento se realiza en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift de destino. Activar el modo histórico no afecta el rendimiento de las consultas de análisis periódicas en estas tablas.

Después de activar el modo historial, las tablas que elimine en el origen no se eliminarán en Amazon Redshift. En su lugar, las tablas aparecerán en un estado `DroppedSource` y podrá seguir consultándolas. También puede seguir utilizando los comandos `DROP` y `RENAME` con SQL normal.

Si desea volver a utilizar el mismo nombre de tabla en el origen, debe `DROP` o `RENAME` la tabla `DroppedState` correspondiente antes de poder replicarla en Amazon Redshift. Asegúrese de hacerlo antes de crear la tabla en el origen.

Para obtener información sobre lo que debe tener en cuenta al utilizar el modo de historial, consulte [Consideraciones al utilizar el modo de historial en el destino](#).

Administración del modo de historial para una integración sin ETL

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el panel de navegación izquierdo, elija el panel Sin servidor o Clústeres aprovisionados. A continuación, elija Integraciones sin ETL.
3. Seleccione la integración sin ETL que desea administrar y elija Administrar modo de historial. Se muestra la ventana Administrar modo de historial.
4. Puede Desactivar o Activar el modo de historial para una tabla de destino que se replica desde un tipo de origen que tiene una sola tabla de origen, como Amazon DynamoDB. Cuando la integración sin ETL tiene varias tablas de destino posibles, puede usar Desactivar para todas las tablas existentes y futuras, Activar para todas las tablas existentes y futuras o Administrar modo de historial para tablas individuales. El modo predeterminado es el modo de historial off cuando se crea la integración sin ETL.

Cuando se activa el modo de historial con on, se agregan las siguientes columnas a la tabla de destino para realizar un seguimiento de los cambios en el origen. El modo de historial on aumenta el uso mensual y los costos porque Amazon Redshift no elimina ningún registro de las tablas de destino. Cualquier registro de origen que se elimine o modifique crea un nuevo registro en el destino, lo que da lugar a un mayor número total de filas en el destino con múltiples versiones de registro. Los registros no se eliminan de la tabla de destino cuando se eliminan o modifican en el origen. Puede administrar las tablas de destino mediante la eliminación de registros inactivos.

Nombre de la columna	Tipo de datos:	Descripción
<code>_record_is_active</code>	Booleano	Indica si un registro en el destino está actualmente activo en el origen. El valor true indica que el registro está activo.
<code>_record_create_time</code>	Timestamp	Hora de inicio (UTC) en la que el registro de origen está activo.
<code>_record_delete_time</code>	Timestamp	Hora de finalización (UTC) en la que se actualiza o elimina el registro de origen.

Puede eliminar registros inactivos de una tabla del modo de historial si filtra los registros en los que la columna `_record_is_active` tenga el valor false. El siguiente comando SQL DELETE elimina los registros inactivos de una tabla en la que la columna id es menor o igual a 100.

Después de eliminar registros, cuando se ejecuta la eliminación de limpieza automática, se recupera el almacenamiento de los registros eliminados.

```
DELETE FROM myschema.mytable where not _record_is_active AND id <= 100;
```

Cuando se activa el modo de historial con `off`, Amazon Redshift hace una copia de la tabla en la base de datos de destino con registros activos y sin las columnas de historial agregadas. Amazon Redshift cambia el nombre de la tabla por `table-name_historical_timestamp` para que la utilice. Puede eliminar esta copia de la tabla si ya no la necesita. Puede cambiar el nombre de estas tablas con el comando `ALTER TABLE`. Por ejemplo:

```
ALTER TABLE [schema-name.]table-name_historical_timestamp RENAME TO new_table_name;
```

Para obtener más información, consulte [ALTER TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

También puede administrar el modo de historial con los comandos SQL `CREATE DATABASE` y `ALTER DATABASE`. Para obtener más información sobre cómo establecer `HISTORY_MODE`, consulte [CREATE DATABASE](#) y [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Uso compartido de datos en Amazon Redshift

Después de agregar datos en el origen, estos se replican inmediatamente en Amazon Redshift y ya se pueden compartir mediante la creación de recursos compartidos de datos.

Para compartir datos, primero debe crear una base de datos de destino.

Uso compartido de datos en Amazon Redshift sin servidor mediante la consola de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, en el panel de navegación de la izquierda, elija Amazon Redshift sin servidor > Panel sin servidor.
2. Elija Integraciones sin ETL en el panel de navegación.
3. Elija Share data (Compartir datos).
4. En la página de creación de un recurso compartido de datos, siga los pasos que se indican en [Creación de recursos compartidos de datos](#).

Uso compartido de datos para clústeres de Amazon Redshift aprovisionados mediante la consola de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, en el panel de navegación de la izquierda, elija Panel de clústeres aprovisionados.
2. Elija Integraciones sin ETL en el panel de navegación.
3. En la lista de integraciones, seleccione una integración.
4. En la página de detalles de la integración, elija Conectarse a la base de datos.
5. En la página Conexión a la base de datos, puede crear una conexión nueva o utilizar una reciente. Asegúrese de que la conexión esté hecha con la base de datos de destino.
6. Si crea una conexión nueva, introduzca un Nombre de base de datos para la base de datos. A continuación, haga clic en Conectar.
7. En la página de detalles de la integración, elija Compartir datos.
8. En la página de creación de un recurso compartido de datos, siga los pasos que se indican en [Creación de recursos compartidos de datos](#).

Monitoreo de integraciones sin ETL

Puede supervisar las integraciones sin ETL mediante la consulta de las vistas del sistema con Amazon EventBridge.

Monitoreo de integraciones sin ETL con vistas del sistema de Amazon Redshift

Puede monitorear las integraciones sin ETL mediante la consulta de determinadas vistas del sistema en Amazon Redshift.

- [SVV_INTEGRATION](#) proporciona información sobre los detalles de configuración de las integraciones sin ETL.
- [SYS_INTEGRATION_ACTIVITY](#) proporciona información sobre las integraciones sin ETL finalizadas.
- [SVV_INTEGRATION_TABLE_MAPPING](#) proporciona información sobre la asignación de valores de metadatos del origen al destino.
- [SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE](#) proporciona información sobre el estado de la integración.

- [SYS_INTEGRATION_TABLE_ACTIVITY](#) proporciona información sobre la actividad de inserción, eliminación y actualización de las integraciones.
- [SYS_INTEGRATION_TABLE_STATE_CHANGE](#) proporciona información sobre el registro de cambios de estado de la tabla para las integraciones.

Supervisión de las integraciones sin ETL mediante Amazon EventBridge

Amazon Redshift envía eventos relacionados con la integración a Amazon EventBridge. Para obtener una lista de eventos y sus correspondientes ID de evento, consulte [Notificaciones de eventos de integración sin ETL con Amazon EventBridge](#).

Métricas para integraciones sin ETL

También puede utilizar las métricas de la consola de Amazon Redshift y Amazon CloudWatch para obtener información sobre el estado y el rendimiento de sus integraciones sin ETL. Puede ajustar las métricas para que muestren datos de menor o mayor duración, o elegir ver las métricas en CloudWatch. Para ver las métricas de su integración en la consola de Amazon Redshift, elija Integraciones sin ETL en el panel de navegación de la izquierda y seleccione su ID de integración.

En función de los datos de origen de las integraciones sin ETL, Amazon Redshift proporciona métricas en la página de detalles de integración de una integración. Las métricas posibles incluyen los siguientes tipos:

- En la pestaña Métricas de integración, los gráficos de las siguientes son los disponibles:

Métrica	Nombre de métrica en la consola de Amazon Redshift	Descripción
IntegrationLag	Lag	Retardo desde el momento en que los datos se confirman en su origen hasta el momento en que están disponibles para las consultas en Amazon Redshift. Unidades: segundos Dimensiones: IntegrationId

Métrica	Nombre de métrica en la consola de Amazon Redshift	Descripción
IntegrationNumTablesReplicated	Tables replicated	Número de tablas que se han replicado desde su base de datos de origen en Amazon Redshift. Unidades: recuento Dimensiones: IntegrationId
IntegrationNumTablesFailedReplication	Tables failed	Número de tablas que no se han replicado. Unidades: recuento Dimensiones: IntegrationId
IntegrationDataTransferred	Data transferred	La cantidad de datos transferidos en bytes lógicos. Unidades: bytes Dimensiones: IntegrationId

- En la pestaña Estadísticas de la tabla, puede ver la lista de tablas activas o con errores. Las estadísticas de esta pestaña son las siguientes (según el tipo de fuente):
 - Nombre del esquema: nombre del esquema en el que se encuentra la tabla.
 - Nombre de la tabla: nombre de la tabla en la base de datos de origen.
 - Estado: estado de la tabla. Entre los valores posibles se incluyen Synced, Failed, Deleted, Resync Required y Resync Initiated.
 - Base de datos: la base de datos de Amazon Redshift en la que se encuentra la tabla.
 - Última actualización: fecha y hora (UTC) en que se ha actualizado la tabla por última vez.
 - Número de filas de la tabla: número de filas de la tabla.
 - Tamaño de tabla: tamaño de la tabla.

También puede ver un gráfico del número de filas insertadas, eliminadas y actualizadas durante el período de tiempo seleccionado.

Modificación de una integración sin ETL para DynamoDB

En este paso, modifique una integración sin ETL de DynamoDB con Amazon Redshift.

Amazon Redshift console

Para modificar una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la consola de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, seleccione integraciones sin ETL. En el panel con la lista de integraciones sin ETL, seleccione la integración de DynamoDB que desea modificar.
2. Seleccione Editar y modifique el nombre de la integración o la descripción de la integración.
3. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

AWS CLI

Para modificar una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la AWS CLI, utilice el comando `modify-integration` con las siguientes opciones:

- `integration-arn`: especifique el ARN de la integración de DynamoDB que desea modificar.
- `integration-name`: especifique un nombre nuevo para la integración.
- `description`: especifique una descripción nueva para la integración.

El siguiente ejemplo modifica una integración proporcionando el ARN de la integración, la nueva descripción y el nuevo nombre.

```
aws redshift modify-integration \
--integration-arn arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \
--description "Test modify description and name together." \
--integration-name "updated-integration-name-2"

{
  "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "IntegrationName": "updated-integration-name-2",
  "SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/ddb-temp-test-table-
table",
  "SourceType": "dynamodb",
```

```
{
  "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Status": "active",
  "Errors": [],
  "CreateTime": "2024-09-19T18:06:33.555Z",
  "Description": "Test modify description and name together.",
  "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "AdditionalEncryptionContext": {},
  "Tags": []
}
```

Eliminación de una integración sin ETL para DynamoDB

Al eliminar una integración, el almacenamiento de datos en destino conserva los datos replicados anteriormente. Puede seguir compartiendo y consultando estos datos. Sin embargo, los datos nuevos de la fuente no se replicarán en el destino.

En este paso, eliminará una integración sin ETL de DynamoDB con Amazon Redshift.

Amazon Redshift console

Para eliminar una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante la consola de Amazon Redshift

1. En la consola de Amazon Redshift, seleccione integraciones sin ETL. En el panel con la lista de integraciones sin ETL, elija la integración de DynamoDB que desee eliminar.
2. Seleccione Eliminar y proporcione la información solicitada.
3. Seleccione Eliminar para eliminar la integración sin ETL.

AWS CLI

Para eliminar una integración sin ETL de Amazon DynamoDB con Amazon Redshift mediante AWS CLI, utilice el comando `delete-integration` con las siguientes opciones:

- `integration-arn`: especifique el ARN de la integración de DynamoDB que desea eliminar.

El siguiente ejemplo elimina una integración al proporcionar el ARN de la integración.

```
aws redshift delete-integration \
--integration-arn arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

{
  "IntegrationArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:integration:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "IntegrationName": "updated-integration-name-2",
  "SourceArn": "arn:aws:dynamodb:us-east-1:123456789012:table/tidal-ddb-ddb-temp-
test-table-table",
  "SourceType": "dynamodb",
  "TargetArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:namespace:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
  "Status": "deleting",
  "Errors": [],
  "CreateTime": "2024-09-19T18:06:33.555Z",
  "Description": "Test modify description and name together.",
  "KMSKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111:key/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "AdditionalEncryptionContext": {},
  "Tags": []
}
```

Regiones compatibles con integraciones sin ETL

La integración sin ETL es una solución totalmente administrada que permite que los datos transaccionales y operativos estén disponibles en Amazon Redshift desde múltiples orígenes operativos y transaccionales, así como aplicaciones empresariales. Esta página muestra las regiones disponibles para cada origen compatible.

Aurora MySQL

Las siguientes regiones y versiones de motores están disponibles para las integraciones sin ETL de Aurora MySQL con Amazon Redshift.

Región	Aurora MySQL
África (Ciudad del Cabo)	Disponible
Asia-Pacífico (Hong Kong)	Disponible

Región	Aurora MySQL
Asia-Pacífico (Tokio)	Disponible
Asia-Pacífico (Seúl)	Disponible
Asia-Pacífico (Osaka)	Disponible
Asia-Pacífico (Bombay)	Disponible
Asia-Pacífico (Hyderabad)	Disponible
Asia-Pacífico (Singapur)	Disponible
Asia-Pacífico (Sídney)	Disponible
Asia-Pacífico (Yakarta)	Disponible
Asia-Pacífico (Melbourne)	Disponible
Asia-Pacífico (Malasia)	No disponible
Canadá (centro)	Disponible
Oeste de Canadá (Calgary)	Disponible
China (Pekín)	Disponible
China (Ningxia)	Disponible
Europa (Fráncfort)	Disponible
Europa (Zúrich)	Disponible
Europa (Estocolmo)	Disponible
Europa (Milán)	Disponible
Europa (España)	Disponible
Europa (Irlanda)	Disponible

Región	Aurora MySQL
Europa (Londres)	Disponible
Europa (París)	Disponible
Israel (Tel Aviv)	Disponible
Medio Oriente (EAU)	Disponible
Medio Oriente (Baréin)	Disponible
América del Sur (São Paulo)	Disponible
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Disponible
Este de EE. UU. (Ohio)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Oregón)	Disponible
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	No disponible
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	No disponible

Aurora PostgreSQL

Las siguientes regiones están disponibles para las integraciones sin ETL de Aurora PostgreSQL con Amazon Redshift.

Región	Aurora PostgreSQL
África (Ciudad del Cabo)	No disponible
Asia-Pacífico (Hong Kong)	Disponible
Asia-Pacífico (Tokio)	Disponible
Asia-Pacífico (Seúl)	No disponible

Región	Aurora PostgreSQL
Asia-Pacífico (Osaka)	No disponible
Asia-Pacífico (Bombay)	Disponible
Asia-Pacífico (Hyderabad)	No disponible
Asia-Pacífico (Singapur)	Disponible
Asia-Pacífico (Sidney)	Disponible
Asia-Pacífico (Yakarta)	No disponible
Asia-Pacífico (Melbourne)	No disponible
Asia-Pacífico (Malasia)	No disponible
Canadá (centro)	No disponible
Oeste de Canadá (Calgary)	No disponible
China (Pekín)	Disponible
China (Ningxia)	Disponible
Europa (Fráncfort)	Disponible
Europa (Zúrich)	No disponible
Europa (Estocolmo)	Disponible
Europa (Milán)	No disponible
Europa (España)	No disponible
Europa (Irlanda)	Disponible
Europa (Londres)	No disponible
Europa (París)	No disponible

Región	Aurora PostgreSQL
Israel (Tel Aviv)	No disponible
Medio Oriente (EAU)	No disponible
Medio Oriente (Baréin)	No disponible
América del Sur (São Paulo)	No disponible
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Disponible
Este de EE. UU. (Ohio)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	No disponible
Oeste de EE. UU. (Oregón)	Disponible
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	No disponible
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	No disponible

Amazon DynamoDB

Las siguientes regiones están disponibles para las integraciones sin ETL de DynamoDB con Amazon Redshift.

Región	DynamoDB
África (Ciudad del Cabo)	Disponible
Asia-Pacífico (Hong Kong)	Disponible
Asia-Pacífico (Tokio)	Disponible
Asia-Pacífico (Seúl)	Disponible
Asia-Pacífico (Osaka)	Disponible
Asia-Pacífico (Bombay)	Disponible

Región	DynamoDB
Asia-Pacífico (Hyderabad)	Disponible
Asia-Pacífico (Singapur)	Disponible
Asia-Pacífico (Sídney)	Disponible
Asia-Pacífico (Yakarta)	Disponible
Asia-Pacífico (Melbourne)	Disponible
Asia-Pacífico (Malasia)	Disponible
Asia-Pacífico (Tailandia)	Disponible
Canadá (centro)	Disponible
Oeste de Canadá (Calgary)	Disponible
China (Pekín)	Disponible
China (Ningxia)	Disponible
Europa (Fráncfort)	Disponible
Europa (Zúrich)	Disponible
Europa (Estocolmo)	Disponible
Europa (Milán)	Disponible
Europa (España)	Disponible
Europa (Irlanda)	Disponible
Europa (Londres)	Disponible
Europa (París)	Disponible
Israel (Tel Aviv)	Disponible

Región	DynamoDB
Medio Oriente (EAU)	Disponible
Medio Oriente (Baréin)	Disponible
México (central)	Disponible
América del Sur (São Paulo)	Disponible
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Disponible
Este de EE. UU. (Ohio)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Oregón)	Disponible
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	Disponible
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	Disponible

Amazon RDS for MySQL

Las siguientes regiones están disponibles para las integraciones sin ETL de Amazon RDS for MySQL con Amazon Redshift.

Región	RDS para MySQL
África (Ciudad del Cabo)	Disponible
Asia-Pacífico (Hong Kong)	Disponible
Asia-Pacífico (Tokio)	Disponible
Asia-Pacífico (Seúl)	Disponible
Asia-Pacífico (Osaka)	Disponible
Asia-Pacífico (Bombay)	Disponible

Región	RDS para MySQL
Asia-Pacífico (Hyderabad)	No disponible
Asia-Pacífico (Singapur)	Disponible
Asia-Pacífico (Sídney)	Disponible
Asia-Pacífico (Yakarta)	No disponible
Asia-Pacífico (Melbourne)	No disponible
Asia-Pacífico (Malasia)	No disponible
Canadá (centro)	Disponible
Oeste de Canadá (Calgary)	No disponible
China (Pekín)	No disponible
China (Ningxia)	No disponible
Europa (Fráncfort)	Disponible
Europa (Zúrich)	No disponible
Europa (Estocolmo)	Disponible
Europa (Milán)	Disponible
Europa (España)	No disponible
Europa (Irlanda)	Disponible
Europa (Londres)	Disponible
Europa (París)	Disponible
Israel (Tel Aviv)	No disponible
Medio Oriente (EAU)	No disponible

Región	RDS para MySQL
Medio Oriente (Baréin)	Disponible
América del Sur (São Paulo)	Disponible
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Disponible
Este de EE. UU. (Ohio)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Oregón)	Disponible
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	No disponible
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	No disponible

Aplicaciones empresariales

Las siguientes regiones están disponibles para las integraciones sin ETL de aplicaciones empresariales con Amazon Redshift.

Región	Aplicaciones empresariales
África (Ciudad del Cabo)	No disponible
Asia-Pacífico (Hong Kong)	Disponible
Asia-Pacífico (Tokio)	Disponible
Asia-Pacífico (Seúl)	Disponible
Asia-Pacífico (Osaka)	No disponible
Asia-Pacífico (Bombay)	No disponible
Asia-Pacífico (Hyderabad)	No disponible
Asia-Pacífico (Singapur)	Disponible

Región	Aplicaciones empresariales
Asia-Pacífico (Sídney)	Disponible
Asia-Pacífico (Yakarta)	No disponible
Asia-Pacífico (Melbourne)	No disponible
Asia-Pacífico (Malasia)	No disponible
Canadá (centro)	Disponible
Oeste de Canadá (Calgary)	No disponible
China (Pekín)	No disponible
China (Ningxia)	No disponible
Europa (Fráncfort)	Disponible
Europa (Zúrich)	No disponible
Europa (Estocolmo)	Disponible
Europa (Milán)	No disponible
Europa (España)	No disponible
Europa (Irlanda)	Disponible
Europa (Londres)	Disponible
Europa (París)	No disponible
Israel (Tel Aviv)	No disponible
Medio Oriente (EAU)	No disponible
Medio Oriente (Baréin)	No disponible
América del Sur (São Paulo)	Disponible

Región	Aplicaciones empresariales
Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	Disponible
Este de EE. UU. (Ohio)	Disponible
Oeste de EE. UU. (Norte de California)	No disponible
Oeste de EE. UU. (Oregón)	Disponible
AWS GovCloud (Este de EE. UU.)	No disponible
AWS GovCloud (Oeste de EE. UU.)	No disponible

Solución de problemas de integración sin ETL

Utilice las siguientes secciones para solucionar los problemas que pueda tener con las integraciones sin ETL.

Solución de problemas de integraciones sin ETL con Aurora MySQL

Utilice la siguiente información para solucionar problemas habituales relacionados con las integraciones sin ETL con Aurora MySQL.

Temas

- [Error en la creación de la integración](#)
- [Las tablas no tienen claves principales](#)
- [Las tablas de Aurora MySQL no se replican en Amazon Redshift](#)
- [Tipos de datos no admitidos en las tablas](#)
- [Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos](#)
- [Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden](#)
- [Error de autorización](#)
- [El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950](#)
- [Amazon Redshift no puede cargar datos](#)
- [La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta](#)
- [No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL](#)

- [La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada](#)
- [Incremento del retraso de integración](#)

Error en la creación de la integración

Si se ha producido un error en la creación de la integración sin ETL, el estado de la integración es `Inactive`. Asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su clúster de base de datos de Aurora de origen:

- Ha creado el clúster en la consola de Amazon RDS.
- El clúster de base de datos de Aurora de origen está ejecutando una versión compatible. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte [Supported Regions and Aurora DB engines for zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#). Para validarlo, vaya a la pestaña Configuración del clúster y compruebe la Versión del motor.
- Ha establecido correctamente la configuración de los parámetros de binlog para el clúster. Si los parámetros de su binlog de Aurora MySQL están establecidos de forma incorrecta o no están asociados con el clúster de base de datos de Aurora de origen, se produce un error en la creación. Consulte [Configuración de los parámetros del clúster de base de datos](#).

Además, asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su almacenamiento de datos de Amazon Redshift:

- Está activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Consulte [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
- Ha agregado la entidad principal autorizada y el origen de integración correctos para su espacio de nombres. Consulte [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).

Las tablas no tienen claves principales

En la base de datos de destino, una o varias de las tablas no tienen clave principal y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. También puede agregar claves principales a las tablas y Amazon Redshift volverá a sincronizarlas. Como alternativa, aunque no se recomienda, puede eliminar estas tablas en Aurora y crear tablas

con una clave principal. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de Amazon Redshift para el diseño de tablas](#).

Las tablas de Aurora MySQL no se replican en Amazon Redshift

Si no ve reflejadas una o varias tablas en Amazon Redshift, puede ejecutar el siguiente comando para volver a sincronizarlas. Reemplace *dbname* por el nombre de su base de datos de Amazon Redshift. Y reemplace *tabla1* y *tabla2* por los nombres de las tablas que se sincronizarán.

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES tabla1, tabla2;
```

Para obtener más información, consulte [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Es posible que los datos no se estén replicando porque una o varias de las tablas de origen no tienen una clave principal. El panel de supervisión de Amazon Redshift muestra el estado de estas tablas como *Failed* y el estado de la integración sin ETL global cambia a *Needs attention*. Para resolver este problema, puede identificar una clave existente en la tabla que pueda convertirse en clave principal o puede añadir una clave principal sintética. Para ver soluciones detalladas, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora MySQL or RDS for MySQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de bases de datos de AWS.

Confirme también que si su objetivo es un clúster de Amazon Redshift, el clúster no esté en pausa.

Tipos de datos no admitidos en las tablas

En la base de datos que ha creado a partir de la integración en Amazon Redshift y en la que se replican datos desde el clúster de base de datos de Aurora, una o varias de las tablas tienen tipos de datos no compatibles y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. A continuación, elimine estas tablas y vuelva a crear tablas nuevas en Amazon RDS. Para obtener más información sobre los tipos de datos no compatibles, consulte [Diferencias de tipos de datos entre las bases de datos de Aurora y Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos

Amazon Redshift no ha podido ejecutar comandos DML en las tablas de Redshift. Para resolver este problema, utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. Amazon Redshift vuelve a sincronizar automáticamente las tablas para resolver este error.

Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden

Este error se produce cuando los cambios entre Amazon Aurora y Amazon Redshift no coinciden, lo que provoca que la integración cambie a un estado Failed.

Para solucionarlo, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

Error de autorización

Se ha producido un error en la autorización porque el clúster de base de datos de Aurora de origen se ha eliminado como origen de integración autorizado para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.

Para solucionar este problema, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950

Para un almacenamiento de datos de destino, el número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950. Amazon Aurora no puede enviar datos a Amazon Redshift. El número de tablas y esquemas supera el límite establecido. Para solucionar este problema, elimine los esquemas o las tablas innecesarios de la base de datos de origen.

Amazon Redshift no puede cargar datos

Amazon Redshift no puede cargar datos en la integración sin ETL.

Para resolver este problema, elimine la integración sin ETL en Amazon RDS y vuelva a crearla. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta

Su grupo de trabajo no tiene activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Propiedades en la página de detalles de integración, elija el grupo de parámetros y active el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la pestaña Propiedades. Si no tiene un grupo de parámetros existente, cree uno con el identificador

de distinción entre mayúsculas y minúsculas activado. A continuación, cree una nueva integración sin ETL en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#).

No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL

No hay una base de datos creada para la integración sin ETL a fin de activarla.

Para resolver este problema, cree una base de datos para la integración. Para obtener más información, consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#).

La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada

Su tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada.

Para recopilar información de error más detallada sobre por qué la tabla tiene ese estado, utilice la vista de sistema [SYS_LOAD_ERROR_DETAIL](#).

Incremento del retraso de integración

El retraso de integración de sus integraciones sin ETL puede incrementarse si se hace un uso intensivo de SAVEPOINT en la base de datos de origen.

Solución de problemas de integraciones sin ETL con Aurora PostgreSQL

Utilice la siguiente información para solucionar problemas habituales relacionados con las integraciones sin ETL con Aurora PostgreSQL.

Temas

- [Error en la creación de la integración](#)
- [Las tablas no tienen claves principales](#)
- [Las tablas de Aurora PostgreSQL no se replican en Amazon Redshift](#)
- [Tipos de datos no admitidos en las tablas](#)
- [Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos](#)
- [Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden](#)
- [Error de autorización](#)
- [El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950](#)
- [Amazon Redshift no puede cargar datos](#)
- [La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta](#)

- [No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL](#)
- [La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada](#)

Error en la creación de la integración

Si se ha producido un error en la creación de la integración sin ETL, el estado de la integración es `Inactive`. Asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su clúster de base de datos de Aurora de origen:

- Ha creado el clúster en la consola de Amazon RDS.
- Su clúster de base de datos de Aurora de origen está ejecutando una versión compatible. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte [Supported Regions and Aurora DB engines for zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#). Para validarlo, vaya a la pestaña Configuración del clúster y compruebe la Versión del motor.
- Ha establecido correctamente la configuración de los parámetros de binlog para el clúster. Si los parámetros de su binlog de Aurora PostgreSQL están establecidos de forma incorrecta o no están asociados con el clúster de base de datos de Aurora de origen, se produce un error en la creación. Consulte [Configuración de los parámetros del clúster de base de datos](#).

Además, asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su almacenamiento de datos de Amazon Redshift:

- Está activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Consulte [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
- Ha agregado la entidad principal autorizada y el origen de integración correctos para `endterm="zero-etl-using.redshift-iam.title"/>`.

Las tablas no tienen claves principales

En la base de datos de destino, una o varias de las tablas no tienen clave principal y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. También puede agregar claves principales a las tablas y Amazon Redshift volverá a sincronizarlas. Como alternativa, aunque no se recomienda, puede eliminar estas tablas en Aurora y crear tablas

con una clave principal. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de Amazon Redshift para el diseño de tablas](#).

Las tablas de Aurora PostgreSQL no se replican en Amazon Redshift

Si no ve reflejadas una o varias tablas en Amazon Redshift, puede ejecutar el siguiente comando para volver a sincronizarlas. Reemplace *dbname* por el nombre de su base de datos de Amazon Redshift. Y reemplace *tabla1* y *tabla2* por los nombres de las tablas que se sincronizarán.

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES tabla1, tabla2;
```

Para obtener más información, consulte [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Es posible que los datos no se estén replicando porque una o varias de las tablas de origen no tienen una clave principal. El panel de supervisión de Amazon Redshift muestra el estado de estas tablas como *Failed* y el estado de la integración sin ETL global cambia a *Needs attention*. Para resolver este problema, puede identificar una clave existente en la tabla que pueda convertirse en clave principal o puede añadir una clave principal sintética. Para ver soluciones detalladas, consulte [Handle tables without primary keys while creating Amazon Aurora PostgreSQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de base de datos de AWS.

Confirme también que si su objetivo es un clúster de Amazon Redshift, el clúster no esté en pausa.

Tipos de datos no admitidos en las tablas

En la base de datos que ha creado a partir de la integración en Amazon Redshift y en la que se replican datos desde el clúster de base de datos de Aurora, una o varias de las tablas tienen tipos de datos no compatibles y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. A continuación, elimine estas tablas y vuelva a crear tablas nuevas en Amazon RDS. Para obtener más información sobre los tipos de datos no compatibles, consulte [Diferencias de tipos de datos entre las bases de datos de Aurora y Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos

Amazon Redshift no ha podido ejecutar comandos DML en las tablas de Redshift. Para resolver este problema, utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. Amazon Redshift vuelve a sincronizar automáticamente las tablas para resolver este error.

Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden

Este error se produce cuando los cambios entre Amazon Aurora y Amazon Redshift no coinciden, lo que provoca que la integración cambie a un estado Failed.

Para solucionarlo, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

Error de autorización

Se ha producido un error en la autorización porque el clúster de base de datos de Aurora de origen se ha eliminado como origen de integración autorizado para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.

Para solucionar este problema, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950

Para un almacenamiento de datos de destino, el número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950. Amazon Aurora no puede enviar datos a Amazon Redshift. El número de tablas y esquemas supera el límite establecido. Para solucionar este problema, elimine los esquemas o las tablas innecesarios de la base de datos de origen.

Amazon Redshift no puede cargar datos

Amazon Redshift no puede cargar datos en la integración sin ETL.

Para resolver este problema, elimine la integración sin ETL en Amazon RDS y vuelva a crearla. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta

Su grupo de trabajo no tiene activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Propiedades en la página de detalles de integración, elija el grupo de parámetros y active el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la pestaña Propiedades. Si no tiene un grupo de parámetros existente, cree uno con el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas activado. A continuación, cree una nueva integración sin ETL en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#).

No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL

No hay una base de datos creada para la integración sin ETL a fin de activarla.

Para resolver este problema, cree una base de datos para la integración. Para obtener más información, consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#).

La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada

Su tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada.

Para recopilar información de error más detallada sobre por qué la tabla tiene ese estado, utilice la vista de sistema [SYS_LOAD_ERROR_DETAIL](#).

Solución de problemas de integraciones sin ETL con RDS para MySQL

Utilice la siguiente información para solucionar problemas habituales relacionados con las integraciones sin ETL con RDS para MySQL.

Temas

- [Error en la creación de la integración](#)
- [Las tablas no tienen claves principales](#)
- [Las tablas de RDS para MySQL no se replican en Amazon Redshift](#)
- [Tipos de datos no admitidos en las tablas](#)
- [Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos](#)
- [Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden](#)
- [Error de autorización](#)
- [El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950](#)
- [Amazon Redshift no puede cargar datos](#)
- [La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta](#)
- [No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL](#)
- [La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada](#)

Error en la creación de la integración

Si se ha producido un error en la creación de la integración sin ETL, el estado de la integración es `Inactive`. Asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su instancia de base de datos de RDS de origen:

- Ha creado la instancia en la consola de Amazon RDS.
- La instancia de la base de datos de RDS de origen está ejecutando una versión compatible de RDS para MySQL. Para obtener una lista de las versiones compatibles, consulte [Regiones y motores de base de datos admitidos para las integraciones sin ETL de Amazon RDS con Amazon Redshift](#). Para validarlo, vaya a la pestaña Configuración de la instancia y compruebe la Versión del motor.
- Ha configurado correctamente los parámetros de binlog para la instancia. Si los parámetros de su binlog de RDS para MySQL están establecidos de forma incorrecta o no están asociados con la instancia de base de datos de RDS de origen, se produce un error en la creación. Consulte [Configurar los parámetros de la instancia de base de datos](#).

Además, asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su almacenamiento de datos de Amazon Redshift:

- Está activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Consulte [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
- Ha agregado la entidad principal autorizada y el origen de integración correctos para su espacio de nombres. Consulte [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).

Las tablas no tienen claves principales

En la base de datos de destino, una o varias de las tablas no tienen clave principal y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. También puede agregar claves principales a las tablas y Amazon Redshift volverá a sincronizarlas. Como alternativa, aunque no se recomienda, puede eliminar estas tablas en RDS y crear tablas con una clave principal. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de Amazon Redshift para el diseño de tablas](#).

Las tablas de RDS para MySQL no se replican en Amazon Redshift

Si no ve reflejadas una o varias tablas en Amazon Redshift, puede ejecutar el siguiente comando para volver a sincronizarlas. Reemplace *dbname* por el nombre de su base de datos de Amazon Redshift. Y reemplace *tabla1* y *tabla2* por los nombres de las tablas que se sincronizarán.

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES table1, table2;
```

Para obtener más información, consulte [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Es posible que los datos no se estén replicando porque una o varias de las tablas de origen no tienen una clave principal. El panel de supervisión de Amazon Redshift muestra el estado de estas tablas como `Failed` y el estado de la integración sin ETL global cambia a `Needs attention`. Para resolver este problema, puede identificar una clave existente en la tabla que pueda convertirse en clave principal o puede añadir una clave principal sintética. Para obtener soluciones detalladas, consulte [Handle tables without primary keys while creating Aurora MySQL-Compatible Edition or RDS for MySQL zero-ETL integrations with Amazon Redshift](#) en el Blog de bases de datos de AWS.

Confirme también que si su objetivo es un clúster de Amazon Redshift, el clúster no esté en pausa.

Tipos de datos no admitidos en las tablas

En la base de datos que ha creado a partir de la integración en Amazon Redshift y en la que se replican datos desde la instancia de base de datos de RDS, una o varias de las tablas tienen tipos de datos no compatibles y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. A continuación, elimine estas tablas y vuelva a crear tablas nuevas en Amazon RDS. Para obtener más información sobre los tipos de datos no compatibles, consulte [Diferencias de tipos de datos entre las bases de datos de RDS y Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Aurora.

Error en los comandos del lenguaje de manipulación de datos

Amazon Redshift no ha podido ejecutar comandos DML en las tablas de Redshift. Para resolver este problema, utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. Amazon Redshift vuelve a sincronizar automáticamente las tablas para resolver este error.

Los cambios de los que se hecho el seguimiento entre orígenes de datos no coinciden

Este error se produce cuando los cambios entre Amazon Aurora y Amazon Redshift no coinciden, lo que provoca que la integración cambie a un estado `Failed`.

Para solucionarlo, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

Error de autorización

Se ha producido un error en la autorización porque la instancia de base de datos de RDS de origen se ha eliminado como origen de integración autorizado para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.

Para solucionar este problema, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

El número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950

Para un almacenamiento de datos de destino, el número de tablas es superior a 100 000 o el número de esquemas es superior a 4950. Amazon Aurora no puede enviar datos a Amazon Redshift. El número de tablas y esquemas supera el límite establecido. Para solucionar este problema, elimine los esquemas o las tablas innecesarios de la base de datos de origen.

Amazon Redshift no puede cargar datos

Amazon Redshift no puede cargar datos en la integración sin ETL.

Para resolver este problema, elimine la integración sin ETL en Amazon RDS y vuelva a crearla. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#) y [Eliminación de las integraciones sin ETL](#).

La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta

Su grupo de trabajo no tiene activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Propiedades en la página de detalles de integración, elija el grupo de parámetros y active el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la pestaña Propiedades. Si no tiene un grupo de parámetros existente, cree uno con el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas activado. A continuación, cree una nueva integración sin ETL en Amazon RDS. Para obtener más información, consulte [Creación de integraciones sin ETL](#).

No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL

No hay una base de datos creada para la integración sin ETL a fin de activarla.

Para resolver este problema, cree una base de datos para la integración. Para obtener más información, consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#).

La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada

Su tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada.

Para recopilar información de error más detallada sobre por qué la tabla tiene ese estado, utilice la vista de sistema [SYS_LOAD_ERROR_DETAIL](#).

Solución de problemas de integraciones sin ETL con DynamoDB

Utilice la siguiente información para solucionar problemas habituales relacionados con las integraciones sin ETL con Amazon DynamoDB.

Temas

- [Error en la creación de la integración](#)
- [Tipos de datos no admitidos en las tablas](#)
- [Nombres de tablas y atributos no compatibles](#)
- [Error de autorización](#)
- [Amazon Redshift no puede cargar datos](#)
- [La configuración de los parámetros del grupo de trabajo o clúster es incorrecta](#)
- [No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL](#)
- [La recuperación en un momento dado \(PITR\) no está habilitada en la tabla de DynamoDB de origen](#)
- [Acceso denegado a la clave KMS](#)
- [Amazon Redshift no tiene acceso a la clave de tabla de DynamoDB](#)

Error en la creación de la integración

Si se ha producido un error en la creación de la integración sin ETL, el estado de la integración es Inactive. Asegúrese de que lo siguiente sea correcto para su almacenamiento de datos de Amazon Redshift y para la tabla de DynamoDB de origen:

- La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas está activada para su almacenamiento de datos. Consulte [Activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.
- Ha agregado la entidad principal autorizada y el origen de integración correctos para su espacio de nombres en Amazon Redshift. Consulte [Configurar la autorización para su almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

- Ha agregado la política basada en recursos correcta a la tabla de DynamoDB de origen. Consulte [Políticas y permisos en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Tipos de datos no admitidos en las tablas

Los números de DynamoDB se traducen en formato DECIMAL (38,10) en Amazon Redshift. Los números que superan este rango de precisión se transforman automáticamente en (38,10). Elimine la integración y unifique las precisiones numéricas y, a continuación, vuelva a crear la integración.

Nombres de tablas y atributos no compatibles

Amazon Redshift admite nombres de tablas y atributos de hasta 127 caracteres. Si un nombre largo, como el nombre de la tabla de DynamoDB o la clave de clasificación o el nombre de la columna de la clave de ordenación, no se realiza correctamente en la integración, corríjalo utilizando un nombre más corto y vuelva a crear la integración.

Error de autorización

La autorización puede fallar cuando la tabla de origen de DynamoDB se elimina como fuente de integración autorizada para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.

Para resolver este problema, elimine la integración sin ETL y vuelva a crearla utilizando Amazon DynamoDB.

Amazon Redshift no puede cargar datos

Amazon Redshift no puede cargar datos desde una integración sin ETL.

Para resolver este problema, actualice la integración con ALTER DATABASE.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH ALL TABLES
```

La configuración de los parámetros del grupo de trabajo o clúster es incorrecta

Su grupo de trabajo o clúster no tienen activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Propiedades en la página de detalles de integración, elija el grupo de parámetros y active el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la pestaña Propiedades. Si no tiene un grupo de parámetros existente, cree uno con el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas activado. A continuación, cree una nueva integración

sin ETL en DynamoDB. Consulte [Activar la distinción entre mayúsculas y minúsculas](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL

No hay una base de datos creada para la integración sin ETL a fin de activarla.

Para resolver este problema, cree una base de datos para la integración. Consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#) en la Guía de administración de Amazon Redshift.

La recuperación en un momento dado (PITR) no está habilitada en la tabla de DynamoDB de origen

Es necesario activar la PITR para que DynamoDB exporte datos. Asegúrese de que la PITR esté siempre habilitada. Si alguna vez desactiva la PITR mientras la integración está activa, tendrá que seguir las instrucciones del mensaje de error y actualizar la integración mediante ALTER DATABASE.

```
ALTER DATABASE sample_integration_db INTEGRATION REFRESH ALL TABLES
```

Acceso denegado a la clave KMS

La clave de KMS utilizada para la tabla de origen o la integración debe configurarse con permisos suficientes. Para obtener más información sobre el cifrado y descifrado de tablas, consulte [Cifrado en reposo en DynamoDB](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon DynamoDB.

Amazon Redshift no tiene acceso a la clave de tabla de DynamoDB

Si el cifrado de la tabla de origen es una Clave administrada de AWS, cambie a una Clave propiedad de AWS o administrada por el cliente. Si la tabla ya está cifrada con una clave administrada por el cliente, asegúrese de que la política no tenga ninguna clave de condición.

Solución de problemas de integraciones sin ETL con aplicaciones

Utilice la siguiente información para solucionar problemas habituales relacionados con las integraciones sin ETL con aplicaciones como Salesforce, SAP, ServiceNow y Zendesk.

Temas

- [Error en la creación de la integración](#)
- [Las tablas no se replican en Amazon Redshift](#)
- [Tipos de datos no admitidos en las tablas](#)

- [La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta](#)
- [No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL](#)
- [La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada](#)

Error en la creación de la integración

Si se ha producido un error en la creación de la integración sin ETL, el estado de la integración es `Inactive`. Asegúrese de que lo siguiente sea correcto para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift:

- Está activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Consulte [Activación de la distinción entre mayúsculas y minúsculas en el almacenamiento de datos](#).
- Ha agregado la entidad principal autorizada y el origen de integración correctos para su espacio de nombres. Consulte [Configuración de la autorización para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift](#).

Las tablas no se replican en Amazon Redshift

En la base de datos de destino, una o varias de las tablas no tienen clave principal y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. También puede agregar claves principales a las tablas y Amazon Redshift volverá a sincronizarlas. Puede ejecutar el siguiente comando para volver a sincronizarlas. Reemplace *dbname* por el nombre de su base de datos de Amazon Redshift. Y reemplace *tabla1* y *tabla2* por los nombres de las tablas que se sincronizarán.

```
ALTER DATABASE dbname INTEGRATION REFRESH TABLES tabla1, tabla2;
```

Para obtener más información, consulte [ALTER DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Tipos de datos no admitidos en las tablas

En la base de datos que ha creado a partir de la integración en Amazon Redshift y en la que se replican datos desde integraciones sin ETL con aplicaciones, una o varias de las tablas tienen tipos de datos no compatibles y no se pueden sincronizar.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Estadísticas de la tabla en la página de detalles de integración o utilice `SVV_INTEGRATION_TABLE_STATE` para ver las tablas con errores. A continuación, elimine estas tablas y vuelva a crear tablas nuevas en el origen. Para obtener más información, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

La configuración de los parámetros del grupo de trabajo es incorrecta

Su grupo de trabajo no tiene activada la distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Para resolver este problema, vaya a la pestaña Propiedades en la página de detalles de integración, elija el grupo de parámetros y active el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas en la pestaña Propiedades. Si no tiene un grupo de parámetros existente, cree uno con el identificador de distinción entre mayúsculas y minúsculas activado. A continuación, cree una nueva integración sin ETL. Para obtener más información, consulte [Integraciones sin ETL](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

No se ha creado una base de datos para activar una integración sin ETL

No hay una base de datos creada para la integración sin ETL a fin de activarla.

Para resolver este problema, cree una base de datos para la integración. Para obtener más información, consulte [Creación de bases de datos de destino en Amazon Redshift](#).

La tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada

Su tabla tiene el estado Resincronización requerida o Resincronización iniciada.

Para recopilar información de error más detallada sobre por qué la tabla tiene ese estado, utilice la vista de sistema [SYS_LOAD_ERROR_DETAIL](#).

Consulta de una base de datos

Para consultar las bases de datos alojadas en el clúster de Amazon Redshift, tiene dos opciones:

- Conéctese a su clúster y ejecute consultas en la AWS Management Console con el editor de consultas.

Si utiliza el editor de consultas en la consola de Amazon Redshift, no tiene que descargar ni configurar una aplicación de cliente SQL.

- Conéctese a su clúster a través de una herramienta de cliente SQL, como SQL Workbench/J.

Amazon Redshift admite herramientas de cliente SQL que se conectan a través de Java Database Connectivity (JDBC) y Open Database Connectivity (ODBC). Amazon Redshift no proporciona ni instala ninguna biblioteca o herramienta de cliente SQL; por lo tanto, debe instalarlas en su equipo cliente o su instancia de Amazon EC2 para utilizarlas. Puede utilizar la mayoría de las herramientas de cliente SQL compatibles con los controladores JDBC u ODBC.

Note

Al escribir procedimientos almacenados, sugerimos una práctica recomendada para proteger los valores confidenciales:

No codifique ninguna información confidencial en la lógica de procedimientos almacenada. Por ejemplo, no asigne una contraseña de usuario en una instrucción CREATE USER del cuerpo de un procedimiento almacenado. Esto supone un riesgo de seguridad, porque los valores codificados de forma rígida se pueden registrar como metadatos de esquema en las tablas del catálogo. En cambio, pase valores confidenciales, como las contraseñas, como argumentos al procedimiento almacenado, mediante parámetros.

Para obtener más información acerca de los procedimientos almacenados, consulte [PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN](#) y [Creación de procedimientos almacenados en Amazon Redshift](#). Para obtener más información acerca de las tablas de catálogos, consulte [Tablas de catálogos de sistema](#).

Conexión a Amazon Redshift

Puede conectarse a la base de datos mediante la siguiente sintaxis.

```
cluster-name.account-number.aws-region.redshift.amazonaws.com/database-name
```

Los elementos de la sintaxis se definen de la siguiente manera.

- `cluster-name`

El nombre de su clúster.

- `account-number`

El identificador único asociado a su número de cuenta de AWS en una Región de AWS determinada. Todos los clústeres creados por una cuenta determinada en una Región de AWS determinada tienen el mismo `account-number`.

- `aws-region`

El código de la Región de AWS en la que se encuentra el clúster.

- `database-name`

El nombre de su base de datos.

Por ejemplo, la siguiente cadena de conexión especifica la base de datos `my-db` en el clúster `my-cluster` de la Región de AWS `us-east-1`.

```
my-cluster.123456789012.us-east-1.redshift.amazonaws.com/my-db
```

Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas v2

El editor de consultas v2 es una aplicación de cliente SQL independiente basada en web que se utiliza para crear y ejecutar consultas en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. El editor de consultas v2 se utiliza principalmente para editar y ejecutar consultas, visualizar resultados y compartir su trabajo con su equipo. Con el editor de consultas v2, puede crear bases de datos, esquemas, tablas y funciones definidas por el usuario (UDF). En un panel de vista de árbol, para cada una de las bases de datos, puede ver sus esquemas. Para cada esquema, puede ver sus tablas, vistas, UDF y procedimientos almacenados. El editor de consultas v2 sustituye al editor de consultas anterior.

 Note

El editor de consultas v2 está disponible en Regiones de AWS comerciales. Para obtener una lista de Regiones de AWS en las que está disponible el editor de consultas v2, consulte los puntos de conexión mostrados para [Editor de consultas v2 de Redshift](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Para obtener una demostración del editor de consultas v2, vea el siguiente video. [Editor de consultas de Amazon Redshift V2](#).

Para obtener una demostración del análisis de datos, vea el siguiente video. [Análisis de datos mediante el editor de consultas de Amazon Redshift V2](#).

Para obtener una demostración del uso del editor de consultas v2 a la hora de ejecutar varias consultas con una conexión aislada o compartida, vea el siguiente video. [Ejecución de consultas simultáneas con el editor de consultas v2](#).

El editor de consultas v2 tiene un amplio conjunto de características para administrar y ejecutar las instrucciones SQL. Los temas de las siguientes secciones sirven de introducción para muchas de estas características. Explore el editor de consultas v2 por su cuenta para familiarizarse con sus capacidades.

Configuración de su Cuenta de AWS

Puede realizar este conjunto de tareas para configurar el editor de consultas v2 a fin de que consulte una base de datos de Amazon Redshift. Con los permisos adecuados, puede acceder a los datos de un clúster o un grupo de trabajo de Amazon Redshift que es propiedad de la Cuenta de AWS que está en la Región de AWS actual.

La primera vez que un administrador configura el editor de consultas v2 para su Cuenta de AWS, este elige la AWS KMS key que se utiliza para cifrar los recursos del editor de consultas v2. De manera predeterminada, se utiliza una clave propia de AWS para cifrar los recursos. Como alternativa, un administrador puede utilizar una clave administrada por el cliente seleccionando el nombre de recurso de Amazon (ARN) para la clave en la página de configuración.

Luego de configurar una cuenta, la configuración de cifrado AWS KMS no se puede cambiar. Para obtener más información sobre cómo crear y utilizar una clave administrada por el cliente con el

editor de consultas v2, consulte [Creación de una clave AWS KMS administrada por el cliente para usar con el editor de consultas v2](#). El administrador también puede elegir opcionalmente un S3 bucket (Bucket de S3) y una ruta que se utilice para algunas características, como carga de datos de un archivo. Para obtener más información, consulte [Configuración y flujo de trabajo de la carga de datos desde un archivo local](#).

El editor de consultas v2 de Amazon Redshift admite la autenticación, el cifrado, el aislamiento y la conformidad para mantener los datos en reposo y los datos en tránsito protegidos. Para obtener más información sobre la seguridad de datos y el editor de consultas v2, consulte lo siguiente:

- [Cifrado en reposo](#)
- [Cifrado en tránsito](#)
- [Configuración y análisis de vulnerabilidades en Amazon Redshift](#)

AWS CloudTrail captura las llamadas a la API y otros eventos relacionados que realiza la Cuenta de AWS o que se realizan en nombre de esta. Además, entrega los archivos de registro a un bucket de Amazon S3 especificado. También pueden identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las llamadas y el momento en que estas se realizaron. Para obtener más información sobre cómo se ejecuta el editor de consultas v2 en AWS CloudTrail, consulte [Registro con CloudTrail](#). Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

El editor de consultas v2 tiene cuotas ajustables para algunos de sus recursos. Para obtener más información, consulte [Cuotas para objetos de Amazon Redshift](#).

Recursos creados con el editor de consultas v2

En el editor de consultas v2, puede crear recursos como consultas y gráficos guardados. Todos los recursos del editor de consultas v2 están asociados a un rol de IAM o a un usuario. Recomendamos adjuntar políticas a un rol de IAM y asignar el rol a un usuario.

En el editor de consultas v2, puede agregar y eliminar etiquetas para consultas y gráficos guardados. Puede utilizar estas etiquetas al momento de configurar políticas de IAM personalizadas o para buscar recursos. También puede administrar las etiquetas mediante el editor de etiquetas de AWS Resource Groups.

Puede configurar roles de IAM con políticas de IAM para compartir consultas con otros usuarios en la misma Cuenta de AWS en la Región de AWS.

Creación de una clave AWS KMS administrada por el cliente para usar con el editor de consultas v2

Para crear una clave de cifrado simétrica administrada por el cliente:

Puede crear una clave de cifrado simétrica administrada por el cliente para cifrar los recursos del editor de consultas v2 mediante la consola de AWS KMS o las operaciones de la API de AWS KMS. Para obtener instrucciones sobre cómo crear una clave, consulte [Creación de una clave de AWS KMS de cifrado simétrica](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Política de claves

Las políticas de clave controlan el acceso a la clave administrada por el cliente. Cada clave administrada por el cliente debe tener exactamente una política de clave, que contiene instrucciones que determinan quién puede usar la clave y cómo puede utilizarla. Cuando crea la clave administrada por el cliente, puede especificar una política de clave. Para obtener más información, consulte [Administración del acceso a las claves AWS KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Para utilizar la clave administrada por el cliente con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift, se deben permitir las siguientes operaciones de API en la política de clave:

- `kms:GenerateDataKey`: genera una clave de datos simétrica única para cifrar los datos.
- `kms:Decrypt`: descifra los datos cifrados con la clave administrada por el cliente.
- `kms:DescribeKey`: proporciona los detalles de la clave administrada por el cliente para permitir que el servicio valide la clave.

La siguiente es una política de AWS KMS de ejemplo para la Cuenta de AWS 111122223333. En la primera sección, `kms:ViaService` limita el uso de la clave al servicio del editor de consultas v2 (que se denomina `sqlworkbench.region.amazonaws.com` en la política). La Cuenta de AWS que utiliza la clave de debe ser 111122223333. En la segunda sección, el usuario raíz y los administradores de clave de la Cuenta de AWS 111122223333 pueden acceder a la clave.

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utiliza el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las

tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulta [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "key-consolepolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Allow access to principals authorized to use Amazon Redshift Query Editor V2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "*"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "kms:ViaService": "sqlworkbench.region.amazonaws.com",
          "kms:CallerAccount": "111122223333"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Allow access for key administrators",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": [
        "kms:*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/key_ID"
    }
  ]
}
```

Los siguientes recursos proporcionan más información sobre claves AWS KMS:

- Para obtener más información sobre las políticas de AWS KMS, consulte [Especificación de permisos en una política](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.
- Para obtener información sobre las políticas de solución de problemas de AWS KMS, consulte [Solución de problemas de acceso a las claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.
- Para obtener más información sobre las claves, consulte [Claves KMS de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Acceso al editor de consultas v2

Para obtener acceso al editor de consultas v2, necesita permiso. Un administrador puede adjuntar una de las siguientes políticas administradas de AWS al rol para conceder el permiso. (Recomendamos adjuntar políticas a un rol de IAM y asignar el rol a un usuario). Estas políticas administradas de AWS se escriben con diferentes opciones que controlan cómo los recursos de etiquetado permiten compartir consultas. Puede utilizar la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) para adjuntar políticas de IAM.

- `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`: concede acceso completo a todos los recursos y las operaciones del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos.
- `AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing`: permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift sin compartir recursos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos.
- `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing`: permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift con uso compartido limitado de los recursos. La entidad principal concedida puede leer los recursos compartidos con su equipo, pero no puede actualizarlos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos.
- `AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing`: permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift con uso compartido de recursos. La entidad principal concedida puede leer y actualizar los recursos compartidos con su equipo. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos.

También puede crear su propia política en función de los permisos permitidos y denegados en las políticas administradas proporcionadas. Si utiliza el editor de políticas de la consola de IAM para crear su propia política, elija SQL Workbench como servicio para el que crea la política en el editor

visual. El editor de consultas v2 utiliza el nombre del servicio AWS SQL Workbench en el editor visual y el Simulador de políticas de IAM.

Para que una entidad principal (un usuario con un rol de IAM asignado) se conecte a un clúster de Amazon Redshift, necesita los permisos de una de las políticas administradas del editor de consultas v2. También necesitan el permiso `redshift:GetClusterCredentials` para el clúster. Para obtener este permiso, alguien con permiso administrativo puede adjuntar una política a los roles de IAM usados para conectarse al clúster mediante credenciales temporales. Puede delimitar el alcance de la política a clústeres específicos o hacerlo más general. Para obtener más información sobre los permisos para usar credenciales temporales, consulte [Crear un rol o usuario de IAM con permisos para llamar a GetClusterCredentials](#).

Para que una entidad principal (normalmente un usuario con un rol de IAM asignado) active la capacidad en la página Configuración de cuenta para que otras personas de la cuenta puedan Exportar conjunto de resultados, necesita el permiso `sqlworkbench:UpdateAccountExportSettings` asociado al rol. Este permiso está presente en la política administrada por AWS `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess`.

A medida que se agregan nuevas características al editor de consultas v2, las políticas administradas de AWS se actualizan según sea necesario. Si crea su propia política basándose en los permisos permitidos y denegados en las políticas administradas proporcionadas, edite sus políticas para mantenerlas actualizadas con los cambios en las políticas administradas. Para obtener más información sobre las políticas administradas en Amazon Redshift, consulte [Políticas administradas por AWS para Amazon Redshift](#).

Para dar acceso, agregue permisos a los usuarios, grupos o roles:

- Usuarios y grupos en AWS IAM Identity Center:

Cree un conjunto de permisos. Siga las instrucciones de [Creación de un conjunto de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- Usuarios gestionados en IAM a través de un proveedor de identidades:

Cree un rol para la federación de identidades. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

- Usuarios de IAM:

- Cree un rol que el usuario pueda aceptar. Siga las instrucciones descritas en [Creación de un rol para un usuario de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

- (No recomendado) Adjunte una política directamente a un usuario o añada un usuario a un grupo de usuarios. Siga las instrucciones descritas en [Adición de permisos a un usuario \(consola\)](#) de la Guía del usuario de IAM.

Note

Si un administrador de AWS IAM Identity Center elimina todas las asociaciones de conjuntos de permisos de un conjunto de permisos concreto en toda la cuenta, ya no se podrá acceder a los recursos del editor de consultas asociados originalmente al conjunto de permisos eliminado. Si más adelante se vuelven a crear los mismos permisos, se crea un nuevo identificador interno. Como el identificador interno ha cambiado, no se puede acceder a los recursos del editor de consultas que anteriormente eran propiedad de un usuario. Se recomienda que, antes de que los administradores eliminen un conjunto de permisos, los usuarios de ese conjunto de permisos realicen copias de seguridad de los recursos del editor de consultas, como los cuadernos y las consultas.

Configuración de etiquetas de entidad principal para conectar un clúster o grupo de trabajo desde el editor de consultas v2

Para conectarse al clúster o grupo de trabajo mediante la opción de usuario federado, configure el rol o usuario de IAM con etiquetas de entidades principales. O bien, configure el proveedor de identidades (IdP) para que pase RedshiftDbUser y (opcionalmente) RedshiftDbGroups. Para obtener más información acerca del uso de IAM para administrar etiquetas, consulte [Transferencia de etiquetas de sesión en AWS Security Token Service](#) en la Guía del usuario de IAM. Para configurar el acceso mediante AWS Identity and Access Management, un administrador puede agregar etiquetas mediante la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>).

Para agregar etiquetas de entidades principales a un rol de IAM

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija el rol que necesita acceso al editor de consultas v2 mediante un usuario federado.
4. Elija la pestaña Tags (Etiquetas).
5. Elija Manage tags (Administrar etiquetas).

6. Elija Add tag (Agregar etiqueta) e ingrese la Key (Clave) como RedshiftDbUser e ingrese un Value (Valor) del nombre de usuario federado.
7. Si lo desea, elija Add tag (Agregar etiqueta) e ingrese la Key (Clave) como RedshiftDbGroups e ingrese un Value (Valor) del nombre de grupo que se va a asociar al usuario.
8. Elija Save changes (Guardar cambios) para ver la lista de etiquetas asociadas al rol de IAM elegido. Es posible que la propagación de los cambios tarde varios segundos.
9. Para utilizar el usuario federado, actualice la página del editor de consultas v2 después de que se hayan propagado los cambios.

Configure el proveedor de identidades (IdP) para pasar etiquetas de entidades principales

El procedimiento para configurar etiquetas mediante un proveedor de identidades (IdP) varía según el IdP. Consulte la documentación del IdP para obtener instrucciones sobre cómo transferir información de usuario y grupo a los atributos de SAML. Cuando se configura correctamente, aparecen los siguientes atributos en la respuesta de SAML que utiliza AWS Security Token Service para rellenar las etiquetas de entidades principales para RedshiftDbUser y RedshiftDbGroups.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:RedshiftDbUser">
  <AttributeValue>db-user-name</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:RedshiftDbGroups">
  <AttributeValue>db-groups</AttributeValue>
</Attribute>
```

El **db_groups** opcional debe ser una lista separada por dos puntos, como group1:group2:group3.

Además, puede configurar el atributo TransitiveTagKeys para conservar las etiquetas durante el encadenamiento de roles.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys">
  <AttributeValue>RedshiftDbUser</AttributeValue>
  <AttributeValue>RedshiftDbGroups</AttributeValue>
</Attribute>
```

Para obtener más información sobre la configuración del editor de consultas v2, consulte [Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2](#).

Note

Cuando se conecta a su clúster o grupo de trabajo mediante la opción de conexión Usuario federado del editor de consultas v2, el proveedor de identidades (IdP) puede proporcionar etiquetas de entidades principales personalizadas para RedshiftDbUser y RedshiftDbGroups. Actualmente, AWS IAM Identity Center no admite pasar etiquetas de entidades principales personalizadas directamente al editor de consultas v2.

Apertura del editor de consultas v2

Con Amazon Redshift, puede ejecutar consultas SQL en el clúster de almacenamiento de datos mediante el editor de consultas v2 de la consola de Amazon Redshift. El editor de consultas v2 es una herramienta basada en la web que proporciona una interfaz fácil de usar para ejecutar consultas ad hoc, explorar datos y realizar tareas de análisis de datos. En las siguientes secciones, se le guiará a través del proceso de apertura del editor de consultas v2 de la consola y de utilización de sus funcionalidades de forma eficaz.

Para abrir el editor de consultas v2

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú del navegador, elija Editor (Editor) y luego Query editor v2 (Editor de consultas v2). El editor de consultas v2 se abre en una pestaña nueva del navegador.

La página del editor de consultas contiene un menú de navegación que permite elegir una vista de la siguiente manera:

Editor



Administre y consulte los datos organizados como tablas y contenidos en una base de datos. La base de datos puede contener datos almacenados o una referencia a los datos almacenados en otro lugar, como Amazon S3. Se conecta a una base de datos contenida en un clúster o en un grupo de trabajo sin servidor.

Cuando se trabaja en la vista Editor, tiene los siguientes controles:

- En el campo Cluster (Clúster) o Workgroup (Grupo de trabajo), se muestra el nombre al que está conectado actualmente. En el campo Database (Base de datos) se muestran las bases de datos del clúster o grupo de trabajo. Las acciones que realiza en la vista Database (Base de datos) actúan de manera predeterminada en la base de datos que seleccionó.
- Una vista jerárquica de vista de árbol de los clústeres o grupos de trabajo, bases de datos y esquemas. En la sección de esquemas, puede trabajar con tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados. Cada objeto de la vista de árbol admite un menú contextual para realizar acciones asociadas para el objeto, como Refresh (Actualizar) o Drop (Eliminar).

- Una acción



Create (Crear) para crear bases de datos, esquemas, tablas y funciones.

- Una acción



datos para cargar datos desde Amazon S3 o desde un archivo local en la base de datos.

Cargar

- Un icono



Save (Guardar) para guardar la consulta.

- Un icono



Shortcuts (Atajos) para mostrar atajos de teclado para el editor.

- Un icono



Más para mostrar más acciones en el editor. Por ejemplo:

- Compartir con mi equipo: compartir un cuaderno con su equipo. Para obtener más información, consulte [Colaboración y uso compartido en equipo](#).
- Atajos para mostrar atajos de teclado para el editor.
- Historial de pestañas para mostrar el historial de pestañas de una pestaña en el editor.
- Actualizar autocompletar para actualizar las sugerencias mostradas al crear SQL.
- Un área del Editor de



en la que puede introducir y ejecutar la consulta.

Después de ejecutar una consulta, aparece una pestaña denominada Result (Resultado) con los resultados. Aquí es donde puede activar Chart (Gráfico) para visualizar los resultados. También puede exportar sus resultados mediante Export (Exportar).

- Un área del Notebook



en la que puede agregar secciones para introducir y ejecutar SQL o agregar Markdown.

Después de ejecutar una consulta, aparece una pestaña denominada Result (Resultado) con los resultados. Es aquí donde puede exportar sus resultados mediante Export (Exportar).

Consultas



Una consulta contiene los comandos SQL para administrar y consultar los datos de una base de datos. Cuando utiliza el editor de consultas v2 para cargar datos de ejemplo, también crea y guarda consultas de ejemplo para usted.

Cuando elige una consulta guardada, puede abrirla, cambiarle el nombre y eliminarla mediante el menú contextual (haga clic con el botón derecho). Para ver atributos como el ARN de la consulta de una consulta guardada, elija Detalles de la consulta. También puede ver su historial de versiones, editar las etiquetas adjuntas a la consulta y compartirla con su equipo.

Notebooks



Un SQL Notebook contiene celdas SQL y Markdown. Puede utilizar SQL Notebooks para organizar, anotar y compartir varios comandos SQL en un solo documento.

Cuando elige un cuaderno guardado, puede abrirlo, cambiarle el nombre y eliminarlo mediante el menú contextual (haga clic con el botón derecho). Para ver atributos como el ARN del cuaderno de un cuaderno guardado, elija Detalles del bloc de notas. También puede ver su historial de versiones, editar las etiquetas adjuntas al cuaderno, exportarlo y compartirlo con su equipo. Para obtener más información, consulte [Cuadernos en Amazon Redshift](#).

Gráficos



Un gráfico es una representación visual de sus datos. El editor de consultas v2 proporciona herramientas para crear muchos tipos de gráficos y guardarlos.

Cuando elige un gráfico guardado, puede abrirlo, cambiarle el nombre y eliminarlo mediante el menú contextual (haga clic con el botón derecho). Para ver atributos como el ARN del gráfico de un gráfico guardado, elija Detalles del gráfico. También puede editar las etiquetas adjuntas al gráfico y exportarlo. Para obtener más información, consulte [Visualización de resultados de las consultas](#).

Historial



El historial de consultas es una lista de consultas a la hora de ejecutar mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Estas consultas se ejecutaron como consultas individuales o como parte de un SQL notebook. Para obtener más información, consulte [Visualización del historial de consultas y pestañas](#).

Consultas programadas



Una consulta programada es una consulta que se configura para que se inicie en momentos específicos.

En todas las vistas del editor de consultas v2 están presentes los siguientes iconos:

- Un icono Visual mode (Modo visual)



para alternar entre el modo claro y el modo oscuro.

- Un icono Settings (Configuración)



para abrir un menú de las diferentes pantallas de configuración.

- Un icono Editor preferences (Preferencias del editor)



para editar las preferencias al utilizar el editor de consultas v2. Aquí puede Editar la configuración del espacio de trabajo para cambiar el tamaño de la fuente, el tamaño de las pestañas y otras configuraciones de visualización. También puede activar (o desactivar) Autocompletar para que le muestre sugerencias a medida que introduce su código SQL.

- Un icono Connections (Conexiones)



para ver las conexiones utilizadas por las pestañas del editor.

Se utiliza una conexión para recuperar datos de una base de datos. Se crea una conexión para una base de datos específica. Con una conexión aislada, los resultados de un comando SQL que cambia la base de datos (por medio de, por ejemplo, la creación de una tabla temporal) en una pestaña del editor no son visibles en otra pestaña del editor. Al abrir una pestaña del editor en el editor de consultas v2, el valor predeterminado es una conexión aislada. Al crear una conexión compartida, es decir, cuando se desactiva el conmutador Isolated session (Sesión aislada), los resultados de otras conexiones compartidas con la misma base de datos son visibles entre sí. Sin embargo, las pestañas del editor que utilizan una conexión compartida en una base de datos no se ejecutan en paralelo. Las consultas que utilizan una misma conexión deben esperar hasta que dicha conexión esté disponible. Una conexión con una base de datos no se puede compartir con otra base de datos. En consecuencia, los resultados de SQL no son visibles en diferentes conexiones de base de datos.

Un administrador del editor de consultas v2 controla el número de conexiones que cualquier usuario de la cuenta puede tener activas.

- Un icono Account settings (Configuración de cuenta)



por medio del cual un administrador puede cambiar ciertos ajustes de todos los usuarios de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Configuración de cuenta](#).

Consideraciones al trabajar con el editor de consultas v2

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el editor de consultas v2.

- La duración máxima de una consulta es de 24 horas.

- El tamaño máximo del resultado de la consulta es de 100 MB. Si una llamada devuelve más de 100 MB de datos de respuesta, los primeros 100 MB se devolverán con una advertencia.
- Puede ejecutar una consulta con un tamaño máximo de 300 000 caracteres.
- Puede guardar una consulta con un tamaño máximo de 30 000 caracteres.
- De forma predeterminada, el editor de consultas v2 confirma automáticamente cada comando SQL que ejecuta. Cuando se proporciona una instrucción BEGIN, las instrucciones en un bloque BEGIN-COMMIT o BEGIN-ROLLBACK se ejecutan como una única transacción. Para obtener más información acerca de las transacciones, consulte [BEGIN](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- El número máximo de advertencias que muestra el editor de consultas v2 al ejecutar una sentencia SQL es 10. Por ejemplo, cuando se ejecuta un procedimiento almacenado, no se muestran más de 10 instrucciones RAISE.
- El editor de consultas v2 no admite un RoleSessionName de IAM que contenga comas (.). Es posible que aparezca un error similar al siguiente: Mensaje de error: «“AROA123456789EXAMPLE:mytext,yourtext” no es un valor válido para TagValue, contiene caracteres no válidos». Este problema surge cuando se define un RoleSessionName de IAM que incluye una coma y, a continuación, se utiliza el editor de consultas v2 con ese rol de IAM.

Para obtener más información sobre un IAM RoleSessionName, consulte el [atributo RoleSessionName de SAML](#) en la Guía del usuario de IAM.

Configuración de cuenta

Un usuario con los permisos de IAM adecuados puede ver y cambiar los parámetros de Account settings (Configuración de cuenta) para otros usuarios en la misma Cuenta de AWS. Este administrador puede ver o configurar lo siguiente:

- El número máximo de conexiones simultáneas a bases de datos por usuario en la cuenta. Quedan incluidas las conexiones para Isolated sessions (Sesiones aisladas). Cuando se cambia este valor, pueden pasar 10 minutos hasta que el cambio surta efecto.
- Permite a los usuarios de la cuenta exportar un conjunto completo de resultados desde un comando SQL a un archivo.
- Cargue y vea bases de datos de ejemplo con algunas consultas guardadas que tengan relación.
- Especifique una ruta de Amazon S3 utilizada por los usuarios de la cuenta para cargar datos desde un archivo local.

- Visualice el ARN de clave de KMS que se utiliza para cifrar los recursos del editor de consultas v2.

Conexión a una base de datos de Amazon Redshift

Para conectarse a una base de datos, elija el nombre del clúster o grupo de trabajo en el panel de vista de árbol. Si se le solicita, ingrese los parámetros de conexión.

Cuando se conecta a un clúster o grupo de trabajo y sus bases de datos, normalmente debe proporcionar un nombre de Database (Base de datos). También debe proporcionar los parámetros necesarios para uno de los siguientes métodos de autenticación:

IAM Identity Center

Con este método, conéctese a su almacenamiento de datos de Amazon Redshift con las credenciales de inicio de sesión único de su proveedor de identidades (IdP). Su clúster o grupo de trabajo debe estar habilitado para el Centro de identidades de IAM en la consola de Amazon Redshift. Para obtener ayuda para configurar las conexiones al IAM Identity Center, consulte [Conexión de Redshift con AWS IAM Identity Center para una experiencia de inicio de sesión único](#).

Usuario federado

Con este método, las etiquetas de entidades principales del rol o usuario de IAM deben proporcionar los detalles de la conexión. Estas etiquetas se configuran en AWS Identity and Access Management o el proveedor de identidades (IdP). El editor de consultas v2 se basa en las siguientes etiquetas.

- `RedshiftDbUser`: esta etiqueta define el usuario de base de datos que utiliza el editor de consultas v2. Esta etiqueta es necesaria.
- `RedshiftDbGroups`: esta etiqueta define los grupos de bases de datos que se unen al conectarse al editor de consultas v2. Esta etiqueta es opcional y su valor debe ser una lista separada por dos puntos, como `group1:group2:group3`. Los valores vacíos se ignoran, es decir, `group1:::group2` se interpreta como `group1:group2`.

Estas etiquetas se reenvían a la API `redshift:GetClusterCredentials` para obtener credenciales para el clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración de etiquetas de entidad principal para conectar un clúster o grupo de trabajo desde el editor de consultas v2](#).

Credenciales temporales con un nombre de usuario de base de datos

Esta opción solo está disponible cuando se conecta a un clúster. Con este método, el editor de consultas v2, proporcione un User name (Nombre de usuario) para la base de datos. El editor de consultas v2 genera una contraseña temporal para conectarse a la base de datos con su nombre de usuario de la base de datos. Un usuario que utilice este método para conectarse debe tener permiso de IAM para `redshift:GetClusterCredentials`. Para evitar que los usuarios utilicen este método, modifique su usuario o rol de IAM para denegar este permiso.

Credenciales temporales mediante su identidad de IAM

Esta opción solo está disponible cuando se conecta a un clúster. Con este método, el editor de consultas v2 asigna un nombre de usuario a su identidad de IAM y genera una contraseña temporal para conectarse a la base de datos como su identidad de IAM. Un usuario que utilice este método para conectarse debe tener permiso de IAM para `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`. Para evitar que los usuarios utilicen este método, modifique su usuario o rol de IAM para denegar este permiso.

Nombre de usuario y contraseña de la base de datos

Con este método, también debe proporcionar un User name (Nombre de usuario) y una Password (Contraseña) para la base de datos a la que se está conectando. El editor de consultas v2 crea un secreto en su nombre almacenado en AWS Secrets Manager. Este secreto contiene las credenciales para conectarse a la base de datos.

AWS Secrets Manager

Con este método, en lugar de un nombre de base de datos, debe proporcionar un Secret (Secreto) almacenado en Secrets Manager que contenga su base de datos y sus credenciales de inicio de sesión. Para obtener información sobre cómo crear un secreto, consulte [Creación de un secreto para las credenciales de conexión a la base de datos](#).

Cuando selecciona un clúster o grupo de trabajo con el editor de consultas v2, según el contexto, puede crear, editar y eliminar conexiones mediante el menú contextual (clic derecho). Para ver atributos como el ARN de conexión de la conexión, elija Detalles de la conexión. También puede editar las etiquetas adjuntadas a la conexión.

Exploración de una base de datos de Amazon Redshift

Dentro de una base de datos, puede administrar esquemas, tablas, vistas, funciones y procedimientos almacenados en el panel de vista de árbol. Cada objeto de la vista tiene acciones asociadas a él en un menú contextual (clic derecho).

El panel jerárquico de vista de árbol muestra los objetos de base de datos. Para actualizar el panel de vista de árbol para mostrar los objetos de la base de datos que es posible que se hayan creado después de la última visualización de la vista de árbol, elija el icono



Abra el menú contextual (clic derecho) de un objeto para ver qué acciones puede realizar.

▼  redshift-cluster-tickit	
▼  dev	
▼  public	
▼  Tables	11
 accommodations	
 category	
 customer_activity	
 date	
 event	
 listing	
 sales	
 sales2	
 users	
 venue	
 zipcode	
▼  Views	1
 myevent	
▼  Functions	2
<i>fx</i> f_py_greater(float8,float8)	
<i>fx</i> f_sql_greater(float8,float8)	
▼  Stored procedures	1
<i>fx</i> test_sp1(int4,varchar)	
>  testschema	
>  testschema2	
▼  sample_data_dev	
▼  tickit	
>  Tables	7
>  Views	0
>  Functions	0
>  Stored procedures	0
>  tpcds	
>  testdb	

Una vez que elige una tabla, puede hacer lo siguiente:

- Para iniciar una consulta en el editor con una instrucción SELECT que consulta todas las columnas de la tabla, utilice Select table (Seleccionar tabla).
- Para ver los atributos o una tabla, utilice Show table definition (Mostrar definición de tabla). Utilice esta opción para ver los nombres de columnas, los tipos de columnas, la codificación, las claves de distribución, las claves de ordenación y si una columna puede contener valores nulos. Para obtener más información sobre los atributos de las tablas, consulte [CREATE TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Para eliminar una tabla, utilice Delete (Eliminar). Puede usar Truncate table (Truncar tabla) para eliminar todas las filas de la tabla o Drop table (Eliminar tabla) para eliminar la tabla de la base de datos. Para obtener más información, consulte [TRUNCATE](#) y [DROP TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Elija un esquema para Refresh (Actualizar) o Drop schema (Eliminar esquema).

Elija una vista para Show view definition (Mostrar definición de vista) o Drop view (Eliminar vista).

Elija una función para Show function definition (Mostrar definición de la función) o Drop function (Eliminar función).

Elija un procedimiento almacenado para Show procedure definition (Mostrar definición de procedimiento) o Drop procedure (Eliminar procedimiento).

Creación de objetos de base de datos

Puede crear objetos de base de datos, incluidas bases de datos, esquemas, tablas y funciones definidas por el usuario (UDF). Para crear objetos de base de datos, es necesario que se conecte a un clúster o grupo de trabajo y a una base de datos.

Creación de bases de datos

Puede usar el editor de consultas v2 para crear bases de datos en su clúster o grupo de trabajo.

Para crear una base de datos

Para obtener más información sobre las bases de datos, consulte [CREATE DATABASE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Elija



Create

(Crear) y luego elija Database (Base de datos).

2. Ingrese un Database name (Nombre de base de datos).

3. (Opcional) Seleccione Users and groups (Usuarios y grupos), y elija un Database user (Usuario de base de datos).

4. (Opcional) Puede crear la base de datos a partir de un recurso compartido de datos o de AWS Glue Data Catalog. Para obtener más información sobre AWS Glue, consulte [¿Qué es AWS Glue?](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

- (Opcional) Seleccione Crear mediante un recurso compartido de datos y elija Seleccionar un recurso compartido de datos. La lista incluye recursos compartidos de datos de productor que pueden utilizarse para crear un recurso compartido de datos de consumidor en el clúster o grupo de trabajo actual.
- (Opcional) Seleccione Crear mediante AWS Glue Data Catalog y Elija una base de datos de AWS Glue. En Esquema del catálogo de datos, introduzca el nombre que se utilizará para el esquema cuando se haga referencia a los datos en un nombre de tres partes (database.schema.table).

5. Elija Creación de base de datos.

La nueva base de datos se muestra en el panel de vista de árbol.

Cuando elija el paso opcional para consultar una base de datos creada a partir de un recurso compartido de datos, conéctese a una base de datos de Amazon Redshift del clúster o grupo de trabajo (por ejemplo, la base de datos predeterminada dev) y utilice la notación de tres partes (database.schema.table) que hace referencia al nombre de base de datos que creó al seleccionar Crear mediante un recurso compartido de datos. La base de datos para compartir datos aparece en la pestaña del editor de consultas v2, pero no está habilitada para la conexión directa.

Cuando elija el paso opcional para consultar una base de datos creada a partir de AWS Glue Data Catalog, conéctese a la base de datos de Amazon Redshift en el clúster o grupo de trabajo (por ejemplo, la base de datos predeterminada dev) y utilice la notación de tres partes (database.schema.table) que hace referencia al nombre de la base de datos que creó al seleccionar Crear mediante AWS Glue Data Catalog, al esquema al que asignó un nombre en Esquema del catálogo de datos y la tabla de AWS Glue Data Catalog. Similar a:

```
SELECT * FROM glue-database.glue-schema.glue-table
```

Note

Confirme que se ha conectado a la base de datos predeterminada mediante el método de conexión Credenciales temporales con su identidad de IAM y que se han concedido a sus credenciales de IAM privilegios de uso en la base de datos AWS Glue.

```
GRANT USAGE ON DATABASE glue-database to "IAM:MyIAMUser"
```

La base de datos AWS Glue para compartir datos aparece en la pestaña del editor de consultas v2, pero no está habilitada para la conexión directa.

Para obtener más información sobre la consulta de AWS Glue Data Catalog, consulte [Uso de recursos compartidos de datos administrados por Lake Formation como consumidor](#) y [Uso de recursos compartidos de datos administrados por Lake Formation como productor](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Ejemplo de creación de una base de datos como consumidor de recursos compartidos de datos

En el siguiente ejemplo se describe un escenario específico que se utilizó para crear una base de datos a partir de un recurso compartido de datos mediante el editor de consultas v2. Consulte este escenario para aprender a crear una base de datos a partir de un recurso compartido de datos en su entorno. Este escenario utiliza dos clústeres, `cluster-base` (el clúster productor) y `cluster-view` (el clúster consumidor).

1. Utilice la consola de Amazon Redshift para crear un recurso compartido de datos para la tabla `category2` en el clúster `cluster-base`. El recurso compartido de datos de productor se denomina `datashare_base`.

Para obtener información sobre la creación de recursos compartidos de datos, consulte [Uso compartido de datos entre clústeres en Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

2. Utilice la consola de Amazon Redshift para aceptar el recurso compartido de datos `datashare_base` como consumidor de la tabla `category2` en el clúster `cluster-view`.
3. Consulte el panel de vista de árbol en el editor de consultas v2 que muestra la jerarquía de `cluster-base` como:
 - Clúster: `cluster-base`
 - Base de datos: `dev`
 - Esquema: `public`
 - Tablas: `category2`
4. Elija  (Crear) y luego elija Database (Base de datos).
5. Introduzca `see_datashare_base` en Nombre de base de datos.
6. Seleccione Crear mediante un recurso compartido de datos y elija Seleccionar un recurso compartido de datos. Elija `datashare_base` para utilizarlo como origen de la base de datos que está creando.

Create

El panel de vista de árbol en el editor de consultas v2 muestra la jerarquía de `cluster-view` como:

- Clúster: `cluster-view`
 - Base de datos: `see_datashare_base`
 - Esquema: `public`
 - Tablas: `category2`
- 7. Cuando consulte los datos, conéctese a la base de datos predeterminada del clúster `cluster-view` (normalmente se denomina `dev`), pero haga referencia a la base de datos de recursos compartidos de datos `see_datashare_base` en su código SQL.

 Note

En la vista del editor de consultas v2, el clúster seleccionado es `cluster-view`. La base de datos seleccionada es `dev`. La base de datos `see_datashare_base` aparece

en la lista, pero no está habilitada para la conexión directa. Elija la base de datos dev y la referencia see_datashare_base en el código SQL que ejecute.

```
SELECT * FROM "see_datashare_base"."public"."category2";
```

La consulta recupera datos del recurso compartido de datos datashare_base del clúster cluster_base.

Ejemplo de creación de una base de datos a partir de un AWS Glue Data Catalog

En el siguiente ejemplo se describe un escenario específico que se utilizó para crear una base de datos a partir de un AWS Glue Data Catalog mediante el editor de consultas v2. Consulte este escenario para aprender a crear una base de datos a partir de un AWS Glue Data Catalog en su entorno. Este escenario utiliza el clúster cluster-view para que contenga la base de datos que cree.

1. Elija



Create

(Crear) y luego elija Database (Base de datos).

2. Introduzca data_catalog_database en Nombre de base de datos.
3. Seleccione Crear mediante un AWS Glue Data Catalog y Elija una base de datos de AWS Glue. Elija glue_db para utilizarlo como origen de la base de datos que está creando.

Elija Esquema del catálogo de datos e introduzca myschema como nombre del esquema a utilizar en la notación de tres partes.

El panel de vista de árbol en el editor de consultas v2 muestra la jerarquía de cluster-view como:

- Clúster: cluster-view
 - Base de datos: data_catalog_database
 - Esquema: myschema
 - Tablas: category3

4. Cuando consulte los datos, conéctese a la base de datos predeterminada del clúster `cluster-view` (normalmente se denomina `dev`), pero haga referencia a la base de datos `data_catalog_database` en su código SQL.

 Note

En la vista del editor de consultas v2, el clúster seleccionado es `cluster-view`. La base de datos seleccionada es `dev`. La base de datos `data_catalog_database` aparece en la lista, pero no está habilitada para la conexión directa. Elija la base de datos `dev` y la referencia `data_catalog_database` en el código SQL que ejecute.

```
SELECT * FROM "data_catalog_database"."myschema"."category3";
```

La consulta recupera los datos catalogados por AWS Glue Data Catalog.

Creación de esquemas

Puede usar el editor de consultas v2 para crear esquemas en su clúster o grupo de trabajo.

Para crear un esquema

Para obtener más información sobre los esquemas, consulte [Esquemas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Elija



Create

(Crear) y luego elija Schema (Esquema).

2. Ingrese un Schema name (Nombre de esquema).
3. Elija Local (Local) o External (Externo) en Schema type (Tipo de esquema).

Para obtener más información sobre los esquemas locales, consulte [CREATE SCHEMA](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre los esquemas externos, consulte [CREATE EXTERNAL SCHEMA](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

4. Si elige External (Externo), dispondrá de las siguientes opciones de un esquema externo.
 - Glue Data Catalog (Catálogo de datos de Glue): para crear un esquema externo en Amazon Redshift que haga referencia a tablas en AWS Glue. Además de elegir la base de datos de AWS Glue, seleccione el rol de IAM asociado al clúster y el rol de IAM asociado al catálogo de datos.
 - PostgreSQL: para crear un esquema externo en Amazon Redshift que haga referencia a una base de datos de Amazon RDS para PostgreSQL o de Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition. Proporcione la información de conexión a la base de datos. Para obtener más información sobre las consultas federadas, lea [Consulta de datos con consultas federadas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
 - MySQL: para crear un esquema externo en Amazon Redshift que haga referencia a una base de datos de Amazon RDS para MySQL o de Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition. Proporcione la información de conexión a la base de datos. Para obtener más información sobre las consultas federadas, lea [Consulta de datos con consultas federadas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
5. Elija Create schema (Crear esquema).

El nuevo esquema aparece en el panel de vista de árbol.

Creación de tablas

Puede usar el editor de consultas v2 para crear tablas en su clúster o grupo de trabajo.

Para crear una tabla de

Puede crear una tabla basada en un archivo de valores separados por comas (CSV) que especifique o definir cada columna de la tabla. Para obtener más información sobre las tablas, consulte [Diseño de tablas](#) y [CREATE TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Elija Open query in editor (Abrir consulta en el editor) para ver y editar la instrucción CREATE TABLE antes de ejecutar la consulta para crear la tabla.

1. Elija



Create

(Crear) y, luego, Table (Tabla).

2. Elija un esquema.

3. Ingrese un nombre para la tabla.

4. Elija



Add field (Agregar campo) para agregar una columna.

5. Utilice un archivo CSV como plantilla para la definición de la tabla:

a. Elija Load from CSV (Cargar desde CSV).

b. Desplácese hasta la ubicación del archivo.

Si utiliza un archivo CSV, asegúrese de que la primera fila del archivo contenga los encabezados de columna.

c. Elija el archivo y, a continuación, elija Open (Abrir). Confirme que los nombres de columnas y los tipos de datos son lo que desea.

6. Para cada columna, elija la columna y las opciones que desee:

- Elija un valor para Encoding (Codificación).
- Elija un Default value (Valor predeterminado).
- Active Automatically increment (Incrementar automáticamente) si desea que los valores de columna incrementen. A continuación, especifique un valor para Auto increment seed (Incrementar automáticamente el valor de inicialización) y Auto increment step (Incrementar automáticamente el paso).
- Active Not NULL (Sin valores nulos) si la columna debe contener siempre un valor.
- Ingrese un valor de Size (Tamaño) para la columna.
- Active Primary key (Clave principal) si desea que la columna sea una clave principal.
- Active Unique key (Clave única) si desea que la columna sea una clave única.

7. (Opcional) Elija Table details (Detalles de la tabla) y elija cualquiera de las siguientes opciones:

- Columna y estilo de clave de distribución
- Columna de clave de ordenación y tipo de ordenación
- Active Backup (Copia de seguridad) para incluir la tabla en instantáneas.
- Active Temporary table (Tabla temporal) para crear la tabla como una tabla temporal.

8. Elija Open query in editor (Abrir consulta en el editor) para seguir especificando opciones con objeto de definir la tabla o elija Create table (Crear tabla) para crear la tabla.

Creación de funciones

Puede usar el editor de consultas v2 para crear funciones en su clúster o grupo de trabajo.

Para crear una función

1. Elija



Create

(Crear) y elija Function (Función).

2. Para Type (Tipo), elija SQL o Python.
3. Elija un valor para Schema (Esquema).
4. Ingrese un valor en Name (Nombre) para la función.
5. Ingrese un valor en Volatility (Volatilidad) para la función.
6. Elija Parameters (Parámetros) por sus tipos de datos según el orden de los parámetros de entrada.
7. En Returns (Devoluciones), elija un tipo de datos.
8. Ingrese el código del programa SQL o programa de Python para la función.
9. Seleccione Crear.

Para obtener más información sobre las funciones definidas por el usuario (UDF), consulte [Creación de funciones definidas por el usuario](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Visualización del historial de consultas y pestañas

Puede ver el historial de consultas con el editor de consultas v2. Solo las consultas que ejecutó con el editor de consultas v2 aparecen en el historial de consultas. Se muestran las dos consultas que se ejecutaron desde una pestaña Editor o una pestaña Notebook (Bloc de notas). Puede filtrar la lista que se muestra por un periodo de tiempo, por ejemplo This week, en el que una semana se define de lunes a domingo. La lista de consultas muestra 25 filas de consultas que coinciden con el filtro a la vez. Elija Load more (Cargar más) para ver el siguiente conjunto. Elija una consulta y desde el menú Actions (Acciones). Las acciones disponibles dependen de si la consulta elegida se ha guardado. Puede elegir las siguientes operaciones:

- View query details (Ver detalles de la consulta): muestra una página de detalles de la consulta con más información sobre la consulta que se ejecutó.

- **Open query in a new tab (Abrir consulta en una pestaña nueva):** abre una pestaña del editor nueva y la prepara con la consulta elegida. Si sigue conectado, el clúster o el grupo de trabajo y la base de datos se seleccionan automáticamente. Para ejecutar la consulta, primero confirme que se han elegido el clúster o el grupo de trabajo y la base de datos correctos.
- **Open source tab (Pestaña de código abierto):** si sigue abierta, navega hasta la pestaña del editor o del bloc de notas que contenía la consulta cuando se ejecutó. Es posible que el contenido del editor o del bloc de notas haya cambiado después de ejecutarse la consulta.
- **Open saved query (Abrir consulta guardada):** navega hasta la pestaña del editor o del bloc de notas y abre la consulta.

También puede ver el historial de consultas ejecutadas en una pestaña Editor o el historial de consultas ejecutadas en una pestaña Notebook (Bloc de notas). Para ver un historial de consultas en una pestaña, elija Tab history (Historial de una pestaña). En el historial de pestañas, puede llevar a cabo las operaciones siguientes:

- **Copy query (Copiar consulta):** copia el contenido SQL de la versión de la consulta en el portapapeles.
- **Open query in a new tab (Abrir consulta en una pestaña nueva):** abre una pestaña del editor nueva y la prepara con la consulta elegida. Para ejecutar la consulta, debe elegir el clúster o el grupo de trabajo y la base de datos.
- **View query details (Ver detalles de la consulta):** muestra una página de detalles de la consulta con más información sobre la consulta que se ejecutó.

Interacción con el SQL generativo de Amazon Q

Note

El soporte del SQL generativo de Amazon Q solo está disponible en las siguientes Regiones de AWS:

- Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) (us-east-1)
- Región EE. UU. Este (Ohio) (us-east-2)
- Región Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2)
- Región Asia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
- Región Asia-Pacífico (Seúl) (ap-northeast-2)

- Región Asia-Pacífico (Singapur) (ap-southeast-1)
- Región Asia-Pacífico (Sídney) (ap-southeast-2)
- Región Asia-Pacífico (Tokio) (ap-northeast-1)
- Región Canadá (Central) (ca-central-1)
- Región Europa (Fráncfort) (eu-central-1)
- Región Europa (Irlanda) (eu-west-1)
- Región Europa (Londres) (eu-west-2)
- Región Europa (París) (eu-west-3)
- Región América del Sur (São Paulo) (sa-east-1)

Para obtener más información sobre dónde se procesan sus datos, consulte [Cross region inference in Amazon Q Developer](#) en la Guía del usuario de Amazon Q Developer.

Puede interactuar con la funcionalidad del SQL generativo de Amazon Q en el editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Se trata de un asistente de codificación que genera instrucciones SQL en función de sus indicaciones y del esquema de la base de datos. Este asistente de codificación está disponible mientras se crea un cuaderno en el editor de consultas v2. El SQL generado es para la base de datos a la que está conectado el bloc de notas.

Cuando interactúe con el SQL generativo de Amazon Q, realice preguntas específicas, repita cuando tenga solicitudes complejas y verifique la precisión de las respuestas.

Cuando envíe solicitudes de análisis en lenguaje natural, sea lo más específico posible para ayudar al asistente de codificación a entender exactamente lo que necesita. En lugar de preguntar “busca los principales eventos que han vendido más entradas”, proporciona más detalles, por ejemplo “busca nombres o ID de los tres eventos que hayan vendido más entradas en 2008”. Utilice nombres coherentes y específicos de los objetos de la base de datos cuando los conozca. Como los nombres de esquemas, tablas y columnas, tal como se han definido en la base de datos, en lugar de hacer referencia al mismo objeto de manera diferente, cosa que puede confundir al asistente.

Divida las solicitudes complejas en varias instrucciones simples que sean más fáciles de interpretar para el asistente. Haga preguntas de seguimiento de forma iterativa para obtener un análisis más detallado del asistente. Por ejemplo, primero pregunte “¿qué estado tiene más eventos?”. Luego, según la respuesta, pregunte “¿cuál es el evento más popular de este estado?”.

Revise la consulta SQL generada antes de ejecutarla para garantizar que sea precisa. Si la consulta SQL generada contiene errores o no coincide con su intención, proporcione instrucciones al asistente sobre cómo corregirla en lugar de reformular toda la solicitud. Por ejemplo, si a la consulta le falta una cláusula predicativa sobre el año, pregunte “Indícame eventos del año 2008”.

Envíe el texto de los errores que reciba al ejecutar el SQL generado como peticiones al SQL generativo de Amazon Q. Aprende de estos errores para producir un SQL mejor.

Agregue el esquema a la ruta de búsqueda de SQL para indicar que se debe usar ese esquema. Por ejemplo, agregue el esquema de tickit cuando los datos estén en el esquema de tickit y no en el esquema público.

```
set search_path to '$user', tickit;
```

Consideraciones a la hora de interactuar con el SQL generativo de Amazon Q

Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje en el panel de chat.

- El administrador del editor de consultas v2 de su cuenta debe haber activado la función de chat en la página Configuración del SQL generativo.
- Para utilizar el SQL generativo de Amazon Q, necesita un permiso `sqlworkbench:GetQSqlRecommendations` en la política de IAM, además de los otros permisos especificados en la política administrada de AWS del editor de consultas v2. Para obtener más información sobre las políticas administradas por AWS, consulte [Acceso al editor de consultas v2](#).
- Las preguntas deben escribirse en inglés.
- Las preguntas deben hacer referencia a la base de datos conectada de su clúster o grupo de trabajo. Para evitar errores de estado vacío, debe haber al menos una tabla y algunos datos en la base de datos.
- Las preguntas deben hacer referencia a los datos almacenados en la base de datos conectada. No puede hacer referencia a un esquema externo. Para obtener más información sobre los esquemas admitidos, consulte [Crear esquema](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Cualquier pregunta que dé como resultado SQL que cambie la base de datos conectada puede generar una advertencia.

- La tecnología de IA generativa es nueva y puede haber errores (a veces denominados alucinaciones) en las respuestas. Pruebe y revise todo el código para detectar errores y vulnerabilidades antes de usarlo en su entorno o carga de trabajo.
- Para mejorar las recomendaciones, comparta las consultas SQL ejecutadas por otros usuarios de su cuenta. El administrador de su cuenta puede ejecutar los siguientes comandos SQL para permitir el acceso al historial de consultas de la cuenta.

```
GRANT ROLE SYS:MONITOR to "IAMR:role-name";  
GRANT ROLE SYS:MONITOR to "IAM:user-name";  
GRANT ROLE SYS:MONITOR to "database-username";
```

Para obtener información sobre SYS:MONITOR, consulte [Roles definidos por el sistema de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- Sus datos están seguros y son privados. Sus datos no se comparten entre cuentas. Sus consultas, datos y esquemas de bases de datos no se utilizan para entrenar un modelo fundacional (FM) de IA generativa. Los datos introducidos se utilizan como indicaciones contextuales para que el FM responda únicamente a sus consultas.

Uso del SQL generativo

Después de configurar los permisos correctos, al trabajar con un cuaderno en el editor de consultas v2, puede elegir un icono para iniciar una conversación.

Interacción con el chat del SQL generativo de Amazon Q para generar SQL

1. En la pestaña Editor del editor de consultas v2, abra un cuaderno.
2. Elija el icono del SQL generativo



y, a continuación, siga las instrucciones para hacer sus preguntas sobre el SQL generativo del editor de consultas v2 de Amazon Redshift en el panel de chat.

Se proporcionan preguntas en un campo de peticiones y el SQL generativo de Amazon Q responde con el SQL sugerido. Si surgen errores, aparecerán en el panel de chat.

3. Seleccione Añadir al cuaderno para añadir al cuaderno una celda de marcado con su pregunta y una celda SQL con el SQL sugerido.

4. (Opcional) Proporcione feedback sobre el SQL generado eligiendo el icono de feedback útil



o el icono de feedback no útil



Puede clasificar el feedback no útil como `Incorrect tables/columns`, `Incorrect predicates/literals/group bys`, `Incorrect SQL structure` o `Other`. Además, puede proporcionar algún texto en formato libre con el feedback sobre la precisión del SQL.

5. (Opcional) Seleccione Regenerar SQL para generar otra respuesta para la misma pregunta. Puede elegir Regenerar SQL una vez para la pregunta actual.
6. (Opcional) En el panel de chat del SQL generativo, seleccione el icono



de más y, a continuación, elija Actualizar base de datos para actualizar los metadatos que describen la base de datos conectada. Estos metadatos incluyen las definiciones de los esquemas, tablas y columnas de la base de datos.

Actualización de la configuración del SQL generativo en calidad de administrador

Un usuario con los permisos de IAM adecuados puede ver y cambiar los parámetros de Configuración del SQL generativo para otros usuarios de la misma Cuenta de AWS. Este administrador debe tener el permiso `sqlworkbench:UpdateAccountQSqlSettings` en su política de IAM, además de otros permisos especificados en la política administrada por AWS para el editor de consultas v2. Para obtener más información sobre las políticas administradas, consulte [Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2](#).

Para que un administrador active el chat del SQL generativo para todos los usuarios de la cuenta

1. Elija el icono



de Configuración para ver un menú de las diferentes pantallas de configuración.

2. A continuación, elija el icono de configuración del SQL generativo



para mostrar la página Configuración del SQL generativo de Q.

3. Seleccione la configuración de SQL generativo de Q para activar la capacidad de SQL generativo para los usuarios de la cuenta.

Tras activar el SQL generativo de Amazon Q, puede ver el número de peticiones que quedan en la asignación. El administrador del editor de consultas v2 puede permitir a los usuarios de la cuenta utilizar el nivel Amazon Q Developer Pro. Para usar el nivel Pro, configure los usuarios con el IAM Identity Center y suscriba a cada usuario al nivel Amazon Q Developer Pro. Para obtener información acerca de cómo configurar el IAM Identity Center con Amazon Redshift, consulte [Conexión de Redshift con AWS IAM Identity Center para una experiencia de inicio de sesión único](#). Para obtener información sobre los precios de Amazon Q Developer, consulte los [precios de Amazon Q Developer](#).

Al utilizar el nivel gratuito de Amazon Q Developer, el número total de peticiones de todos los usuarios de una Cuenta de AWS está limitado a 1000 en un mes. Al utilizar el nivel Amazon Q Developer Pro, el número total de peticiones que cualquier usuario individual puede enviar está limitado a 1000 en un mes. Puede ver el número de peticiones disponibles en la página de configuración. Para obtener información sobre los precios de Amazon Q Developer, consulte los [precios de Amazon Q Developer](#).

Contexto personalizado

El administrador del editor de consultas v2 puede especificar un contexto personalizado para adaptar el SQL generado al entorno. Un contexto personalizado proporciona información y preferencias de dominio para proporcionar un control detallado sobre la generación de SQL. Se define un contexto personalizado en un archivo JSON que puede cargar el administrador del editor de consultas v2 en el SQL generativo de Amazon Q.

Las claves JSON que se utilizan para personalizar el SQL generado para un almacenamiento de datos son las siguientes.

Todas las referencias de las tablas deben seguir la notación de tres partes `database.schema.table`.

Recursos

Un recurso especifica el ámbito o la parte de un activo de datos al que se aplica el contexto personalizado.

ResourceId

Especifica un identificador único del recurso. Para un clúster de Amazon Redshift, especifique el `cluster_id`. Para un grupo de trabajo de Redshift sin servidor, especifique el `workgroup_name`.

ResourceType

Valor válido: `REDSHIFT_WAREHOUSE`.

TablesToInclude

Especifica un conjunto de tablas que se tienen en cuenta para la generación de SQL. Este campo es fundamental si se quiere limitar el alcance de las consultas SQL a un subconjunto definido de tablas disponibles. Puede ayudar a optimizar el proceso de generación al reducir las referencias de tablas innecesarias. Puede vincular este campo con `TablesToExclude` para tener un control más preciso sobre la generación de consultas.

TablesToExclude

Especifica el conjunto de tablas que se excluyen de la generación de SQL. Úselo cuando determinadas tablas sean irrelevantes o no deban tenerse en cuenta en el proceso de generación de consultas.

TableAnnotations

Proporciona metadatos o información complementaria sobre las tablas en uso. Estas anotaciones pueden incluir descripciones de tablas, notas de uso o cualquier atributo adicional que ayude al SQL generativo de Amazon Q a comprender mejor el contexto o la estructura de la tabla. Esto es valioso para mejorar la precisión de la generación de SQL al agregar claridad a las definiciones de las tablas.

ColumnsToInclude

Define qué columnas de las tablas especificadas se incluyen al generar consultas SQL. Este campo ayuda al SQL generativo de Amazon Q a centrarse en las columnas relevantes y mejora el rendimiento al reducir el alcance de la recuperación de datos. Garantiza que el SQL generativo de Amazon Q solo extraiga los datos necesarios para el contexto de consulta dado.

ColumnsToExclude

Especifica las columnas que se omiten en la generación de SQL. Esto se puede utilizar cuando determinadas columnas contienen datos irrelevantes o redundantes que el SQL generativo de Amazon Q no debería tener en cuenta. Al administrar la inclusión y la exclusión de columnas, puede perfeccionar los resultados y mantener el control sobre los datos recuperados.

ColumnAnnotations

De forma similar a `TableAnnotations`, este campo proporciona metadatos o anotaciones específicos a columnas individuales. Estas anotaciones pueden ofrecer información sobre las definiciones de las columnas o instrucciones especiales de manejo. Esta información es útil para guiar el proceso de generación de SQL y garantizar que las columnas se utilicen de forma adecuada en las consultas.

CuratedQueries

Un conjunto de ejemplos de preguntas y respuestas predefinidos, en los que la pregunta está escrita en lenguaje natural (NLQ) y la respuesta es la consulta SQL correspondiente. Estos ejemplos ayudan al SQL generativo de Amazon Q a comprender los tipos de consultas que se espera que genere. Sirven como puntos de referencia para mejorar la precisión y la relevancia de los resultados de SQL generativo de Amazon Q.

CustomDocuments

Datos o sugerencias adicionales proporcionados al SQL generativo de Amazon Q, como definiciones, conocimientos específicos del dominio o explicaciones. Por ejemplo, si la unidad de negocio utiliza una forma única de calcular un valor, por ejemplo, “en las ventas totales de la división de fabricación es $\text{precio} * \text{ingresos}$ ”, se puede documentar aquí. Estos documentos mejoran la capacidad del SQL generativo de Amazon Q para interpretar las entradas de lenguaje natural al proporcionar un contexto adicional.

AdditionalTables

Especifica las tablas adicionales que se deben tener en cuenta para la generación de SQL, pero que no forman parte de los datos almacenados en el almacenamiento de datos. Esto permite que el SQL generativo de Amazon Q integre orígenes de datos externos en su lógica de generación de SQL, lo que amplía su capacidad para gestionar entornos de datos complejos.

AppendToPrompt

Se proporcionaron instrucciones o directrices adicionales al SQL generativo de Amazon Q para guiar el proceso de generación de SQL. Esto puede incluir directivas específicas sobre cómo estructurar la consulta, preferencias para determinadas construcciones de SQL o cualquier otra instrucción de alto nivel que mejore la calidad del resultado del SQL generativo de Amazon Q.

El siguiente ejemplo de contexto personalizado muestra el formato del archivo JSON y define lo siguiente:

- Define un contexto personalizado para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift para el clúster `mycluster`.
- Define tablas y columnas específicas para incluirlas y excluirlas para ayudar a optimizar el proceso de generación de SQL.
- Define las anotaciones para las tablas y columnas que se van a incluir.
- Define consultas seleccionadas de ejemplo para que las utilice el SQL generativo de Amazon Q.
- Define los documentos y las barreras de protección personalizados que se utilizarán al generar SQL.
- Define el DDL para las tablas adicionales que se utilizarán al generar SQL.

```
{
  "resources": [
    {
      "ResourceId": "mycluster",
      "ResourceType": "REDSHIFT_WAREHOUSE",
      "TablesToInclude": [
        "database.schema.table1",
        "database.schema.table2"
      ],
      "TablesToExclude": [
        "database.schema.table3",
        "database.schema.table4"
      ],
      "ColumnsToInclude": {
        "database.schema.table1": [
          "col1",
          "col2"
        ],
        "database.schema.table2": [
          "col1",
          "col2"
        ]
      },
      "ColumnsToExclude": {
        "database.schema.table5": [
          "col1",
          "col2"
        ],
        "database.schema.table6": [
          "col1",
```

```

        "col2"
    ]
},
"TableAnnotations": {
    "database.schema.table1": "table1 refers to Q3 sales",
    "database.schema.table2": "table2 refers to Q4 sales"
},
"ColumnAnnotations": {
    "database.schema.table1": {
        "col1": "col1 refers to Q3 sale total",
        "col2": "col2 refers to sale location"
    },
    "database.schema.table2": {
        "col1": "col2 refers to Q4 sale total",
        "col2": "col2 refers to sale location"
    }
},
"CuratedQueries": [
    {
        "Question": "what is the sales data for Q3",
        "Answer": "SELECT * FROM table1"
    },
    {
        "Question": "what is the sales data for Q4",
        "Answer": "SELECT * FROM table2"
    }
],
"CustomDocuments": [
    "in manufacturing division total sales is price * revenue",
    "in research division total sales is price * revenue"
],
"AdditionalTables": {
    "database.schema.table8": "create table database.schema.table8(col1
int)",
    "database.schema.table9": "create table database.schema.table9(col1
int)"
},
"AppendToPrompt": "Apply these guardrails: Queries should never return the
secretId field of a user."
}
]
}

```

Tutorial: uso de la capacidad del SQL generativo de Amazon Q con los datos de TICKIT

Para crear preguntas eficaces para generar SQL, debe conocer el esquema de su base de datos y sus datos. Los datos TICKIT constan de siete tablas: dos de hechos y cinco de dimensiones. Los datos de ejemplo contienen registros sobre las ventas a los asistentes a eventos de entretenimiento que tuvieron lugar en 2008. Para obtener más información sobre el esquema de datos TICKIT, consulte [Bases de datos de muestra](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Puede cargar los datos TICKIT en una base de datos mediante varios métodos tanto en la consola de Amazon Redshift como en el editor de consultas v2. El editor de consultas v2 proporciona un método para cargar los datos TICKIT en la base de datos `sample_data_dev`. Para obtener más información, consulta [Descarga de datos en una base de datos](#). El editor de consultas v2 también proporciona preguntas de ejemplo para los datos TICKIT. El siguiente escenario describe una conversación con SQL generativo para generar SQL sobre los datos TICKIT de ejemplo. En este escenario, los datos TICKIT de ejemplo ya están creados en una base de datos dev de un clúster de Amazon Redshift.

Note

Este ejemplo sirve para ilustrar una conversación. Es posible que las respuestas del SQL generativo no coincidan con los resultados si se utilizan las mismas preguntas.

Ejemplo de conversación con el SQL generativo de Amazon Q

1. En el Editor, conéctese a un clúster o grupo de trabajo que contenga los datos TICKIT de ejemplo.
2. Cree un cuaderno vacío y elija el icono de SQL generativo



para abrir el panel de chat.

3. Introduzca la siguiente pregunta para generar SQL y comprobar el número de registros de la tabla VENUE:

How many venues are there?

```
SELECT
  COUNT(*) AS num_venues
FROM
  tickit.venue
```

Seleccione Añadir al cuaderno para añadir dos celdas al cuaderno abierto. Una celda de marcado ¿Cuántos eventos hay? y otra que contenga el SQL generado.

En la celda SQL, elija Ejecutar para recibir el resultado:

```
count
-----
202
```

- Para solicitar otra versión del SQL, elija Regenerar SQL y recibirá la siguiente respuesta:

```
SELECT
  venuestate,
  COUNT(*) AS num_venues
FROM
  tickit.venue
GROUP BY
  venuestate
```

Seleccione Añadir al cuaderno para añadir más celdas al cuaderno abierto. Una celda de marcado ¿Cuántos eventos hay? y otra que contenga el SQL generado.

En la celda SQL, elija Ejecutar para recibir el resultado en forma de lista de número de evento por estado:

```
venuestate num_venues
-----
MA          4
OH          8
MI          5
...
```

- El asistente del SQL generativo puede hacer suposiciones sobre lo que está preguntando. Aunque no haya widgets en la base de datos, puede seguir preguntando. En este caso, muestra un mensaje que indica que no ha podido generar el SQL.

How many widgets are there?

I was not able to generate any SQL

6. A medida que obtenga más información sobre la base de datos, podrá hacer preguntas más específicas para generar el SQL. Por ejemplo, sabe que la base de datos contiene datos de ventas de varios meses de 2008. Introduzca la siguiente pregunta para generar SQL y saber el número de ventas en noviembre de 2008:

How many sales were there in November 2008?

```
SELECT
  COUNT(*) AS num_sales
FROM
  tickit.sales s
  JOIN tickit.date d ON s.dateid = d.dateid
WHERE
  d.month = 'November'
  AND d.year = 2008
```

Seleccione Añadir al cuaderno para añadir dos celdas al cuaderno abierto. Una celda de marcado ¿Cuántas ventas hubo en noviembre de 2008? y otra que contenga el SQL generado.

En la celda SQL, elija Ejecutar para recibir el resultado:

```
num_sales
-----
0
```

Se da cuenta de que este no es el resultado que esperaba.

7. Observa que el predicado `date.month = 'November'` espera que el mes de la tabla DATE se represente con una abreviatura del nombre del mes. Cambia el predicado por `d.month = 'NOV'` y vuelve a ejecutar el SQL.

```
SELECT
  COUNT(*)
```

```
FROM
  sales
  JOIN date ON sales.dateid = date.dateid
WHERE
  date.month = 'NOV'
  AND date.year = 2008
```

En la celda SQL, elija Ejecutar para obtener nuevos resultados.

```
count
-----
14261
```

8. Si hace una pregunta que intenta cambiar la base de datos conectada, aparecerá un mensaje de advertencia junto con cualquier SQL recomendado. Introduzca la siguiente pregunta para generar SQL e insertar datos en una tabla:

Insert 1 into the venue table.

```
INSERT
,
UPDATE
  OR delete data
FROM
  the database AS that could potentially change the data.Please provide a query
  that ONLY selects data
```

I was not able to generate the correct SQL code. I generated SQL, but you'll have to edit it to work with your database.

Si selecciona Añadir al cuaderno para añadir dos celdas al cuaderno abierto y ejecutar el SQL, el SQL fallará.

```
ERROR: syntax error at or near "," Position: 132 [ErrorId:
1-6546764a-011df2691778846219ce6ec2]
```


Este escenario solo ilustra algunas formas básicas de interactuar con el SQL generativo de Amazon Q. Puede experimentar aún más con esta tecnología de IA generativa que le ayudará a empezar a crear SQL para realizar consultas a su base de datos.

Descarga de datos en una base de datos

Puede utilizar el editor de consultas v2 para cargar datos en una base de datos en un clúster o grupo de trabajo de Amazon Redshift. En esta sección se explica cómo cargar datos de muestra, datos de S3 y datos de la configuración y el flujo de trabajo de un archivo local.

Datos de ejemplo

El editor de consultas v2 incluye datos y cuadernos de muestra disponibles para cargarlos en una base de datos de muestra y en el esquema correspondiente.

Para cargar datos de ejemplo, elija el icono



asociado a los datos de ejemplo que desea cargar. A continuación, el editor de consultas v2 carga los datos en un esquema en la base de datos `sample_data_dev` y crea una carpeta de blocs de notas guardados.

Están disponibles los siguientes conjuntos de datos de ejemplo.

tickit

En la mayoría de los ejemplos de la documentación de Amazon Redshift, se usan datos de ejemplo denominados `tickit`. Estos datos constan de siete tablas: dos de hechos y cinco de dimensiones. Al cargar estos datos, el esquema `tickit` se actualiza con datos de ejemplo. Para obtener más información sobre los datos `tickit`, consulte [Bases de datos de muestra](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

tpch

Estos datos se utilizan para un punto de referencia de apoyo para la toma de decisiones. Al cargar estos datos, el esquema `tpch` se actualiza con datos de ejemplo. Para obtener más información acerca de los datos de `tpch`, consulte [TPC-H](#).

tpcds

Estos datos se utilizan para un punto de referencia de apoyo para la toma de decisiones. Al cargar estos datos, el esquema `tpcds` se actualiza con datos de ejemplo. Para obtener más información acerca del tipo de datos de `tpcds`, consulte [TPC-DS](#).

Carga de datos desde Amazon S3

Puede cargar datos de Amazon S3 en una tabla existente o nueva.

Para cargar datos en una tabla existente

El editor de consultas v2 utiliza el comando COPY para cargar datos desde Amazon S3. El comando COPY generado y utilizado en el asistente de carga de datos del editor de consultas v2 admite muchos de los parámetros disponibles para la sintaxis del comando COPY para copiar desde Amazon S3. Para obtener información sobre el comando COPY y sus opciones utilizadas para cargar datos desde Amazon S3, consulte [COPY desde Amazon Simple Storage Service](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Confirme que la tabla ya esté creada en la base de datos en la que desea cargar datos.
2. Confirme que está conectado a la base de datos de destino en el panel de vista de árbol del editor de consultas v2 antes de continuar. Puede crear una conexión con el menú de contexto (botón derecho) al clúster o grupo de trabajo en el que se cargarán los datos.

Elija



Load

data (Cargar datos).

3. En Origen de datos, elija Cargar desde bucket de S3.
4. En S3 URIs (URI de S3), elija Browse S3 (Navegar en S3) para buscar el bucket de Amazon S3 que contiene los datos que se van a cargar.
5. Si el bucket de Amazon S3 especificado no está en la misma Región de AWS que la tabla de destino, elija la S3 file location (Ubicación del archivo de S3) para la Región de AWS donde se encuentran los datos.
6. Elija This file is a manifest file (Este archivo es un archivo de manifiesto) si el archivo de Amazon S3 es en realidad un manifiesto que contiene varios URI de bucket de Amazon S3.
7. Elija el File format (Formato de archivo) para el archivo que se va a cargar. Los formatos de datos admitidos son CSV, JSON, DELIMITER, FIXEDWIDTH, SHAPEFILE, AVRO, PARQUET y ORC. En función del formato de archivo especificado, puede elegir las File options (Opciones de archivo) correspondientes. También puede seleccionar Data is encrypted (Los datos están cifrados) si los datos están cifrados e ingresar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS utilizada para cifrar los datos.

Si elige CSV o DELIMITER, también puede seleccionar el Carácter delimitador y si desea Ignorar filas de encabezado en caso de que el número especificado de filas sean en realidad nombres de columnas y no datos para cargar.

8. Elija un método de compresión para comprimir el archivo. El valor predeterminado es no compresión.
9. (Opcional) En Advanced settings (Configuración avanzada) se admiten varios Data conversion parameters (Parámetros de conversión de datos) y Load operations (Operaciones de carga). Ingrese esta información según sea necesario para su archivo.

Para obtener más información sobre los parámetros de conversión de datos y carga de datos, consulte [Parámetros de conversión de datos](#) y [Operaciones de carga de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

10. Elija Siguiente.
11. Seleccione Cargar tabla existente.
12. Confirme o elija la ubicación de la Target table (Tabla de destino) incluido el nombre de Cluster or workgroup (Clúster o grupo de trabajo), la Database (Base de datos), el Schema (Esquema) y la Table (Tabla) donde se cargan los datos.
13. Elija un IAM role (Rol de IAM) que tenga los permisos necesarios para cargar datos desde Amazon S3.
14. (Opcional) Elija los nombres de las columnas para ingresarlos en el Column mapping (Mapeo de columnas) para mapear las columnas en el orden del archivo de datos de entrada.
15. Elija Load data (Cargar datos) para iniciar la carga de datos.

Cuando se completa la carga, el editor de consultas se muestra con el comando COPY generado que se utilizó para cargar los datos. Se muestra el Result (Resultado) de COPY. Si tiene éxito, podrá utilizar SQL para seleccionar datos de la tabla cargada. Si hay un error, consulte la vista de sistema STL_LOAD_ERRORS para obtener más detalles. Para obtener más información sobre los errores del comando COPY, consulte [STL_LOAD_ERRORS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Al cargar datos en una tabla nueva, el editor de consultas v2 crea primero la tabla en la base de datos y, después, carga los datos como acciones independientes en el mismo flujo de trabajo.

Para cargar datos en una tabla nueva

El editor de consultas v2 utiliza el comando COPY para cargar datos desde Amazon S3. El comando COPY generado y utilizado en el asistente de carga de datos del editor de consultas v2 admite muchos de los parámetros disponibles para la sintaxis del comando COPY para copiar desde Amazon S3. Para obtener información sobre el comando COPY y sus opciones utilizadas para cargar datos desde Amazon S3, consulte [COPY desde Amazon Simple Storage Service](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Confirme que está conectado a la base de datos de destino en el panel de vista de árbol del editor de consultas v2 antes de continuar. Puede crear una conexión con el menú de contexto (botón derecho) al clúster o grupo de trabajo en el que se cargarán los datos.

Elija



Load

data (Cargar datos).

2. En Origen de datos, elija Cargar desde bucket de S3.
3. En S3 URIs (URI de S3), elija Browse S3 (Navegar en S3) para buscar el bucket de Amazon S3 que contiene los datos que se van a cargar.
4. Si el bucket de Amazon S3 especificado no está en la misma Región de AWS que la tabla de destino, elija la S3 file location (Ubicación del archivo de S3) para la Región de AWS donde se encuentran los datos.
5. Elija This file is a manifest file (Este archivo es un archivo de manifiesto) si el archivo de Amazon S3 es en realidad un manifiesto que contiene varios URI de bucket de Amazon S3.
6. Elija el File format (Formato de archivo) para el archivo que se va a cargar. Los formatos de datos admitidos son CSV, JSON, DELIMITER, FIXEDWIDTH, SHAPEFILE, AVRO, PARQUET y ORC. En función del formato de archivo especificado, puede elegir las File options (Opciones de archivo) correspondientes. También puede seleccionar Data is encrypted (Los datos están cifrados) si los datos están cifrados e ingresar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS utilizada para cifrar los datos.

Si elige CSV o DELIMITER, también puede seleccionar el Carácter delimitador y si desea Ignorar filas de encabezado en caso de que el número especificado de filas sean en realidad nombres de columnas y no datos para cargar.

7. Elija un método de compresión para comprimir el archivo. El valor predeterminado es no compresión.

8. (Opcional) En Advanced settings (Configuración avanzada) se admiten varios Data conversion parameters (Parámetros de conversión de datos) y Load operations (Operaciones de carga). Ingrese esta información según sea necesario para su archivo.

Para obtener más información sobre los parámetros de conversión de datos y carga de datos, consulte [Parámetros de conversión de datos](#) y [Operaciones de carga de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

9. Elija Siguiente.
10. Seleccione Cargar nueva tabla.

Las columnas de la tabla se deducen de los datos de entrada. Puede modificar la definición del esquema de la tabla si agrega columnas y detalles de tabla. Para volver al esquema de tablas inferidas del editor de consultas v2, elija Restaurar a los valores predeterminados.

11. Confirme o elija la ubicación de la Tabla de destino incluido el Clúster o grupo de trabajo, la Base de datos, el Esquema y la Tabla donde se cargan los datos. Introduzca el nombre de la Tabla que se va a crear.
12. Elija un IAM role (Rol de IAM) que tenga los permisos necesarios para cargar datos desde Amazon S3.
13. Elija Crear tabla para crear la tabla con la definición mostrada.

Se muestra un resumen de la definición de la tabla. La tabla se crea en la base de datos. Para eliminar la tabla más adelante, ejecute el comando SQL DROP TABLE. Para obtener más información, consulte [DROP TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

14. Elija Load data (Cargar datos) para iniciar la carga de datos.

Cuando se completa la carga, el editor de consultas se muestra con el comando COPY generado que se utilizó para cargar los datos. Se muestra el Result (Resultado) de COPY. Si tiene éxito, podrá utilizar SQL para seleccionar datos de la tabla cargada. Si hay un error, consulte la vista de sistema STL_LOAD_ERRORS para obtener más detalles. Para obtener más información sobre los errores del comando COPY, consulte [STL_LOAD_ERRORS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Configuración y flujo de trabajo de la carga de datos desde un archivo local

Puede cargar datos de un archivo local en una tabla existente o nueva.

Configuración del administrador para cargar datos desde un archivo local

El administrador del editor de consultas v2 debe especificar el bucket común de Amazon S3 en la ventana de Account settings (Configuración de la cuenta). Los usuarios de la cuenta deben estar configurados con los permisos adecuados.

- Permisos de IAM requeridos: los usuarios de carga desde archivo local deben tener los permisos `s3:ListBucket`, `s3:GetBucketLocation`, `s3:putObject`, `s3:getObject` y `s3:deleteObject`. El *optional-prefix* se puede especificar para limitar el uso de este bucket relacionado con el editor de consultas v2 a los objetos con este prefijo. Puede utilizar esta opción cuando utilice este mismo bucket de Amazon S3 para usos distintos del editor de consultas v2. Para obtener más información sobre los buckets y los prefijos, consulte [Administración del acceso de los usuarios a carpetas específicas](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service. Para asegurarse de que no se permita el acceso a los datos entre usuarios, recomendamos que el administrador del editor de consultas v2 utilice una política de bucket de Amazon S3 para restringir el acceso a los objetos en función de `aws:userid`. El siguiente ejemplo permite los permisos de Amazon S3 a un *<staging-bucket-name>* con acceso de lectura o escritura solo a los objetos de Amazon S3 con `aws:userid` como prefijo.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::<staging-bucket-name>"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:s3:::<staging-bucket-name>[/<optional-prefix>]/
    ${aws:userid}/*"
    ]
  }
]
}

```

- Separación de datos: recomendamos que los usuarios no tengan acceso a los datos de los demás (ni siquiera de forma breve). La carga desde un archivo local utiliza el bucket de Amazon S3 transitorio configurado por el administrador del editor de consultas v2. Configure la política de bucket para el bucket transitorio a fin de proporcionar una separación de datos entre los usuarios. El siguiente ejemplo muestra una política de bucket que separa los datos entre los usuarios del *<staging-bucket-name>*.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "userIdPolicy",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": ["s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"],
      "NotResource": [
        "arn:aws:s3:::<staging-bucket-name>[/<optional-prefix>]/
        ${aws:userid}/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Carga de datos desde un archivo local

Para cargar datos de archivo local en una tabla existente

El administrador del editor de consultas v2 debe especificar el bucket de Amazon S3 común en la ventana Configuración de la cuenta. El editor de consultas v2 carga automáticamente el archivo local en un bucket de Amazon S3 común utilizado por la cuenta y, a continuación, utiliza el comando COPY para cargar los datos. El comando COPY generado y ejecutado por la ventana de archivo local de carga del editor de consultas v2 admite muchos parámetros disponibles para la sintaxis del

comando COPY para copiar desde Amazon S3. Para obtener información sobre el comando COPY y sus opciones utilizadas para cargar datos desde Amazon S3, consulte [COPY desde Amazon S3](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Confirme que la tabla ya esté creada en la base de datos en la que desea cargar datos.
2. Confirme que está conectado a la base de datos de destino en el panel de vista de árbol del editor de consultas v2. Puede crear una conexión con el menú de contexto (botón derecho) al clúster o grupo de trabajo en el que se cargarán los datos.

3. Elija



Load

data (Cargar datos).

4. Para Data source (Origen de datos), elija Load from local file (Cargar desde archivo local).
5. Elija Examinar para encontrar el archivo que contiene los datos para Cargar el archivo CSV. De forma predeterminada, se muestran los archivos con la extensión .csv, .avro, .parquet y .orc, pero puede elegir otros tipos de archivo. El tamaño de archivo máximo es de 100 MB.
6. Elija el File format (Formato de archivo) para el archivo que se va a cargar. Los formatos de datos admitidos son CSV, JSON, DELIMITER, FIXEDWIDTH, SHAPEFILE, AVRO, PARQUET y ORC. En función del formato de archivo especificado, puede elegir las File options (Opciones de archivo) correspondientes. También puede seleccionar Data is encrypted (Los datos están cifrados) si los datos están cifrados e ingresar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS utilizada para cifrar los datos.

Si elige CSV o DELIMITER, también puede seleccionar el Carácter delimitador y si desea Ignorar filas del encabezado en caso de que el número especificado de filas sean en realidad nombres de columnas y no datos para cargar.

7. (Opcional) En Advanced settings (Configuración avanzada) se admiten varios Data conversion parameters (Parámetros de conversión de datos) y Load operations (Operaciones de carga). Ingrese esta información según sea necesario para su archivo.

Para obtener más información sobre los parámetros de conversión de datos y carga de datos, consulte [Parámetros de conversión de datos](#) y [Operaciones de carga de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

8. Elija Siguiente.
9. Seleccione Cargar tabla existente.

10. Confirme o elija la ubicación de la Target table (Tabla de destino) incluido el nombre de Cluster or workgroup (Clúster o grupo de trabajo), la Database (Base de datos), el Schema (Esquema) y la Table (Tabla) donde se cargan los datos.
11. (Opcional) Puede elegir los nombres de las columnas para ingresar en el Column mapping (Mapeo de columnas) para mapear las columnas en el orden del archivo de datos de entrada.
12. Elija Load data (Cargar datos) para iniciar la carga de datos.

Cuando se complete la carga, aparecerá un mensaje si la carga se ha realizado correctamente o no. Si tiene éxito, podrá utilizar SQL para seleccionar datos de la tabla cargada. Si hay un error, consulte la vista de sistema STL_LOAD_ERRORS para obtener más detalles. Para obtener más información sobre los errores del comando COPY, consulte [STL_LOAD_ERRORS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

La plantilla de comandos COPY que se usó para cargar datos aparece en el Query history (Historial de consultas). Esta plantilla de comandos COPY muestra algunos de los parámetros utilizados, pero no se puede ejecutar directamente en una pestaña del editor. Para obtener más información acerca del historial de consultas, consulte [Visualización del historial de consultas y pestañas](#).

Al cargar datos en una tabla nueva, el editor de consultas v2 crea primero la tabla en la base de datos y, después, carga los datos como acciones independientes en el mismo flujo de trabajo.

Para cargar datos de archivo local en una tabla nueva

El administrador del editor de consultas v2 debe especificar el bucket común de Amazon S3 en la ventana de Account settings (Configuración de la cuenta). El archivo local se carga automáticamente en un bucket de Amazon S3 común utilizado por la cuenta y, a continuación, el editor de consultas v2 utiliza el comando COPY para cargar datos. El comando COPY generado y ejecutado por la ventana de archivo local de carga del editor de consultas v2 admite muchos parámetros disponibles para la sintaxis del comando COPY para copiar desde Amazon S3. Para obtener información sobre el comando COPY y sus opciones utilizadas para cargar datos desde Amazon S3, consulte [COPY desde Amazon S3](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Confirme que está conectado a la base de datos de destino en el panel de vista de árbol del editor de consultas v2. Puede crear una conexión con el menú de contexto (botón derecho) al clúster o grupo de trabajo en el que se cargarán los datos.

2. Elija



Load

data (Cargar datos).

3. Para Data source (Origen de datos), elija Load from local file (Cargar desde archivo local).
4. Elija Examinar para encontrar el archivo que contiene los datos para Cargar el archivo CSV. De forma predeterminada, se muestran los archivos con la extensión .csv, .avro, .parquet y .orc, pero puede elegir otros tipos de archivo. El tamaño de archivo máximo es de 100 MB.
5. Elija el File format (Formato de archivo) para el archivo que se va a cargar. Los formatos de datos admitidos son CSV, JSON, DELIMITER, FIXEDWIDTH, SHAPEFILE, AVRO, PARQUET y ORC. En función del formato de archivo especificado, puede elegir las File options (Opciones de archivo) correspondientes. También puede seleccionar Data is encrypted (Los datos están cifrados) si los datos están cifrados e ingresar el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS utilizada para cifrar los datos.

Si elige CSV o DELIMITER, también puede seleccionar el Carácter delimitador y si desea Ignorar filas del encabezado en caso de que el número especificado de filas sean en realidad nombres de columnas y no datos para cargar.

6. (Opcional) En Advanced settings (Configuración avanzada) se admiten varios Data conversion parameters (Parámetros de conversión de datos) y Load operations (Operaciones de carga). Ingrese esta información según sea necesario para su archivo.

Para obtener más información sobre los parámetros de conversión de datos y carga de datos, consulte [Parámetros de conversión de datos](#) y [Operaciones de carga de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

7. Elija Siguiente.
8. Seleccione Cargar nueva tabla.
9. Confirme o elija la ubicación de la Tabla de destino incluido el Clúster o grupo de trabajo, la Base de datos, el Esquema y la Tabla donde se cargan los datos. Introduzca el nombre de la Tabla que se va a crear.
10. Elija Crear tabla para crear la tabla con la definición mostrada.

Se muestra un resumen de la definición de la tabla. La tabla se crea en la base de datos. Para eliminar la tabla más adelante, ejecute el comando SQL DROP TABLE. Para obtener más información, consulte [DROP TABLE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

11. Elija Load data (Cargar datos) para iniciar la carga de datos.

Cuando se complete la carga, aparecerá un mensaje que indica si la carga se realizó correctamente o no. Si tiene éxito, podrá utilizar SQL para seleccionar datos de la tabla cargada. Si hay un error, consulte la vista de sistema `STL_LOAD_ERRORS` para obtener más detalles. Para obtener más información sobre los errores del comando COPY, consulte [STL_LOAD_ERRORS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

La plantilla de comandos COPY que se usó para cargar datos aparece en el Query history (Historial de consultas). Esta plantilla de comandos COPY muestra algunos de los parámetros utilizados, pero no se puede ejecutar directamente en una pestaña del editor. Para obtener más información acerca del historial de consultas, consulte [Visualización del historial de consultas y pestañas](#).

Creación de consultas con Amazon Redshift

Puede ingresar una consulta en el editor o seleccionar una consulta guardada en la lista de Queries (Consultas) y elegir Run (Ejecutar).

De manera predeterminada, Limit 100 (Límite de 100) está configurado para limitar los resultados a 100 filas. Puede desactivar esta opción para devolver un conjunto de resultados más grande. Si desactiva esta opción, puede incluir la opción LIMIT en la instrucción SQL si desea evitar conjuntos de resultados muy grandes. Para obtener más información, consulte [Cláusula ORDER BY](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift..

Para mostrar un plan de consultas en el área de resultados, active Explain (Explicar). Active Explain graph (Explicar gráfico) para que en los resultados también se muestre una representación gráfica del plan de explicación.

Para guardar una consulta en la carpeta Queries (Consultas), elija Save (Guardar).

Si una consulta es correcta, aparece un mensaje de éxito. Si la consulta devuelve información, los resultados se muestran en la sección Results (Resultados). Si el número de resultados excede el área de visualización, los números aparecen en la parte superior del área de resultados. Puede elegir los números para mostrar páginas sucesivas de resultados.

Puede filtrar y ordenar Result (Resultado) para cada columna. Para ingresar criterios de filtro en el encabezado de la columna de resultados, desplácese sobre la columna para ver un menú



donde puede ingresar criterios para filtrar la columna.

Si la consulta contiene un error, el editor de consultas v2 muestra un mensaje de error en el área de resultados. El mensaje proporciona información sobre cómo corregir la consulta.

Puede exportar o copiar los resultados de la consulta mediante el menú contextual (clic derecho) en el área de resultados de la siguiente manera:

- Elija Copiar a y luego JSON o CSV para descargar las filas seleccionadas en un archivo.
- Elija Copiar filas para copiar las filas seleccionadas en el portapapeles.
- Elija Copiar filas con encabezados para copiar las filas seleccionadas con los encabezados de las columnas en el portapapeles.

Puede elegir también Exportar en el área de resultados y, a continuación, elija JSON o CSV para descargar todo el conjunto de resultados de fila en un archivo. El número de filas del conjunto de resultados puede estar limitado por la opción Limit (Límite) o la cláusula `limit` de SQL de la consulta. El tamaño máximo del conjunto de resultados descargado es de 5 MB.

También puede utilizar el acceso directo Ctrl+C en Windows o Cmd+C en macOS para copiar los datos de la página de resultados actual al portapapeles. Si no se selecciona ninguna fila, la celda con enfoque se copia en el portapapeles. Si se seleccionan filas, las filas seleccionadas se copian en el portapapeles.

Para agregar una nueva pestaña de consulta, elija el icono



y luego el Editor, que aparece en la fila con las pestañas de consulta. La pestaña de consulta utiliza una `Isolated session` o no. Con una sesión aislada, los resultados de un comando SQL, como la creación de una tabla temporal en una pestaña del editor, no son visibles en otra pestaña del editor. Al abrir una pestaña del editor en el editor de consultas v2, el valor predeterminado es una sesión aislada.

Para ejecutar una consulta

1. En el área de consulta, realice una de las siguientes acciones:
 - Ingrese una consulta.
 - Pegue una consulta que haya copiado.

- Elija la carpeta Queries (Consultas), abra el menú contextual (clic derecho), seleccione una consulta guardada y elija Open query (Abrir consulta).
2. Confirme que eligió el valor de Cluster (Clúster), Workgroup (Grupo de trabajo) y Database (Base de datos) correctos para el SQL que va a ejecutar.

Inicialmente, puede elegir el Cluster (Clúster) o Workgroup (Grupo de trabajo) en vista de árbol. Elija la Database (Base de datos) en vista de árbol también.

Puede cambiar Cluster (Clúster) o Workgroup (Grupo de trabajo) y Database (Base de datos) en cada pestaña del editor con el control desplegable ubicado cerca del encabezado Isolated session (Sesión aislada) de cada una.

Decida en cada pestaña del editor si desea ejecutar el SQL en una Isolated session (Sesión aislada). Una sesión aislada tiene su propia conexión a una base de datos. Se usa para ejecutar SQL que está aislado de otras sesiones del editor de consultas. Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte [Apertura del editor de consultas v2](#).

3. Seleccione Ejecutar.

El área Result (Resultado) se abre y muestra los resultados de la consulta.

Para mostrar el plan de explicación de una consulta

1. Seleccione la consulta.
2. Active Explain (Explicación).

De manera predeterminada, el Explain graph (Gráfico de explicación) también está activado.

3. Seleccione Ejecutar.

La consulta se ejecuta y se muestra el plan de explicación en el área Result (Resultado) de la consulta.

El editor de consultas v2 es compatible con las siguientes características.

- Puede crear consultas con varias instrucciones SQL en una pestaña de consulta. Las consultas se ejecutan en serie y se abren varias pestañas de resultados para cada consulta.
- Puede crear consultas con variables de sesión y tablas temporales.

- Puede crear consultas con parámetros reemplazables designados por `${parameter}`. Puede crear la consulta SQL con varios parámetros reemplazables y utilizar el mismo parámetro en varios lugares de la instrucción SQL.

Cuando se ejecuta la consulta, se presenta una ventana para ingresar el valor del parámetro. Cada vez que ejecuta la consulta, se presenta la ventana para ingresar los valores de los parámetros.

Para ver un ejemplo, consulta [Ejemplo: Ventas superiores a un parámetro específico](#).

- Las consultas se versionan automáticamente. Puede elegir una versión anterior de una consulta que desea ejecutar.
- No tiene que esperar a que se complete una consulta para continuar con su flujo de trabajo. Las consultas se siguen ejecutando incluso si cierra el editor de consultas.
- Cuando se crean consultas, se admite la finalización automática de nombres de esquemas, tablas y columnas.

El editor SQL es compatible con las siguientes características:

- Los corchetes iniciales y finales utilizados en SQL tienen colores coincidentes. Las líneas verticales se muestran en el editor para ayudarle a hacer coincidir los corchetes.
- Puede contraer y expandir secciones del SQL.
- Puede buscar y sustituir texto en el SQL.
- Puede utilizar las teclas de acceso directo para varias tareas de edición habituales.
- Los errores de SQL se resaltan en el editor para la ubicación adecuada de las áreas problemáticas.

Para obtener una demostración de las características de edición, vea el siguiente video: [Experiencia de edición nueva y mejorada en el editor de consultas v2 de Amazon Redshift](#).

Consultas de ejemplo

A continuación, encontrará descripciones de los distintos tipos de consultas que puede ejecutar.

Los datos utilizados en estas consultas proceden del esquema de ejemplo de `tickit`. Para obtener más información acerca de cómo cargar datos de `tickit` de ejemplo, consulte [Descarga de datos en una base de datos](#). Para obtener más información sobre los datos de ejemplo de `tickit`, consulte [Bases de datos de ejemplo](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Cuando ejecute estas consultas de ejemplo, confirme que eligió la base de datos correcta en el editor, como `sample_data_dev`.

Temas

- [Ejemplo: Configuración de variables de sesión](#)
- [Ejemplo: Evento principal por ventas totales](#)
- [Ejemplo: Ventas superiores a un parámetro específico](#)
- [Ejemplo: Creación de una tabla temporal](#)
- [Ejemplo: Selección de una tabla temporal](#)

Ejemplo: Configuración de variables de sesión

El siguiente comando establece el parámetro de configuración de servidor `search_path` en `public` (público) para la sesión. Para obtener más información, consulte [SET](#) y [search_path](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

```
set search_path to public;
```

Ejemplo: Evento principal por ventas totales

En la siguiente consulta se encuentra el evento con mayor cantidad de ventas.

```
select eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid
group by eventname
order by 3;
```

A continuación, se presenta una lista parcial de los resultados.

eventname	totalorders	totalsales
White Christmas	20	9352
Joshua Radin	38	23469
Beach Boys	58	30383
Linda Ronstadt	56	35043
Rascal Flatts	76	38214
Billy Idol	67	40101
Stephenie Meyer	72	41509

Indigo Girls	57	45399
...		

Ejemplo: Ventas superiores a un parámetro específico

En la siguiente consulta se encuentran las ventas en las que la cantidad vendida es mayor que el parámetro especificado por `${numerooforders}`. Cuando el valor del parámetro es 7, el resultado es 60 filas. Cuando ejecuta la consulta, el editor de consultas v2 muestra una ventana que dice Run query form (Ejecutar formulario de consulta) para recopilar el valor de los parámetros de la instrucción SQL.

```
select salesid, qtysold
from sales
where qtysold > ${numerooforders}
order by 2;
```

A continuación, se presenta una lista parcial de los resultados.

```
salesid qtysold
20005 8
21279 8
130232 8
42737 8
74681 8
67103 8
105533 8
91620 8
121552 8
...
```

Ejemplo: Creación de una tabla temporal

La siguiente instrucción crea la tabla temporal `eventsalestemp` seleccionando información de las tablas `sales` y `event`.

```
create temporary table eventsalestemp as
select eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid
group by eventname;
```


Ejemplo: Selección de una tabla temporal

En la siguiente instrucción se seleccionan los eventos, el total de pedidos y las ventas totales de la tabla temporal `eventsalestemp`, ordenados por total de pedidos.

```
select eventname, totalorders, totalsales
from eventsalestemp
order by 2;
```

A continuación, se presenta una lista parcial de resultados.

eventname	totalorders	totalsales
White Christmas	20	9352
Joshua Radin	38	23469
Martina McBride	50	52932
Linda Ronstadt	56	35043
Indigo Girls	57	45399
Beach Boys	58	30383
...		

Cuadernos en Amazon Redshift

Puede utilizar cuadernos para organizar, anotar y compartir varias consultas SQL en un solo documento. Puede agregar varias celdas de consulta SQL y marcado a un cuaderno. Los cuadernos proporcionan una forma de agrupar consultas y explicaciones asociadas a un análisis de datos en un solo documento mediante varias celdas de consulta y Markdown. Puede agregar texto y dar formato a la apariencia mediante la sintaxis de Markdown para proporcionar contexto e información adicional para las tareas de análisis de datos. Puede compartir sus cuadernos con los miembros del equipo.

Para utilizar cuadernos, debe agregar el permiso para cuadernos a su entidad principal de IAM (un usuario o rol de IAM). Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#). Puede agregar el permiso a una de las políticas administradas del editor de consultas v2. Para obtener más información, consulte [Acceso al editor de consultas v2](#).

Puede ejecutar todas las celdas de un cuaderno de forma secuencial. La celda de consulta SQL de un cuaderno tiene la mayoría de las mismas funciones que una pestaña del editor de consultas. Para obtener más información, consulte [Creación de consultas con Amazon Redshift](#). A continuación, se indican las diferencias entre una pestaña del editor de consultas y una celda SQL de un cuaderno.

- No existe ningún control para ejecutar Explain en una instrucción SQL en un cuaderno.
- Solo puede crear un gráfico por cada celda SQL de un cuaderno.

Puede exportar e importar cuadernos a archivos creados con el editor de consultas v2. La extensión del archivo es `.ipynb` y el tamaño de archivo puede ser de un máximo de 5 MB. Las celdas SQL y Markdown se almacenan en el archivo. Un clúster o grupo de trabajo y la base de datos no están almacenados en el cuaderno exportado. Cuando abra un cuaderno importado, elija el clúster o grupo de trabajo y la base de datos donde ejecutarlo. Después de ejecutar las celdas SQL, puede elegir en la pestaña de resultados si desea mostrar la página actual de resultados como un gráfico. El conjunto de resultados de una consulta no se almacena en el cuaderno.

Creación de un cuaderno

Puede crear un cuaderno para organizar, anotar y compartir varias consultas SQL en un solo documento.

Para crear un cuaderno

1. En el menú del navegador, elija el icono Editor



).

2. Elija el icono más



)

y, a continuación, elija Bloc de notas.

De manera predeterminada, aparece una celda de consulta SQL en el cuaderno.

3. En la celda de consulta SQL, realice una de las siguientes acciones:

- Ingrese una consulta.
- Pegue una consulta que haya copiado.

4. (Opcional) Elija el icono más



)

y, a continuación, Marcado para agregar una celda de Markdown en la que puede proporcionar texto descriptivo o explicativo mediante la sintaxis de Markdown estándar.

5. (Opcional) Elija el icono más



y, a continuación, elija SQL para insertar una celda SQL.

Puede cambiar el nombre de los cuadernos mediante el icono de lápiz



En el icono de menú



también puede realizar las siguientes operaciones en un cuaderno:



Share with my team (Compartir con mi equipo): compartir el cuaderno con su equipo definido por etiquetas. Para compartir un cuaderno con su equipo, asegúrese de que tiene la etiqueta de entidad principal `sqlworkbench-team` establecida al mismo valor que el resto de los miembros de su equipo en su cuenta. Por ejemplo, un administrador podría establecer el valor en `accounting-team` para todos los miembros del departamento de contabilidad. Para ver un ejemplo, consulte [Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2](#).



Export (Exportar): exportar el cuaderno a un archivo local con la extensión `.ipynb`.



Importar consulta: importar una consulta de un archivo local a una celda del cuaderno. Puede importar archivos con las extensiones `.sql` y `.txt`.



Save version (Guardar versión): crear una versión del cuaderno. Para ver las versiones de un cuaderno, vaya a sus cuadernos guardados y abra Version history (Historial de versiones).



Duplicate (Duplicar): crear una copia del cuaderno y abrirla en una nueva pestaña de cuaderno.



Shortcuts (Accesos directos): mostrar los accesos directos disponibles al crear un cuaderno.

Importación a cuadernos

Puede importar un cuaderno entero o celdas SQL individuales a un cuaderno del editor de consultas v2.

Para importar un cuaderno completo desde un archivo local a Mis blocs de notas, elija



Importar y, a continuación, Importar bloc de notas. Navegue hasta el archivo `.ipynb` que contiene el cuaderno. El cuaderno se importa a la carpeta de cuadernos abierta en ese momento. A continuación, podrá abrir el cuaderno en el editor de cuadernos.

Para importar una consulta de un archivo local a una celda SQL de un cuaderno, elija



Importar y, a continuación, Importar consulta. En la ventana Importar consulta, siga las instrucciones de la pantalla para elegir el archivo y las carpetas que pueden importarse como una consulta en un cuaderno nuevo o en uno ya existente. Los archivos deben tener una extensión `.sql` o `.txt`. Cada consulta puede tener hasta 10 000 caracteres. Al agregar datos a un cuaderno existente, usted elige qué cuaderno de entre todos los cuadernos de la lista Blocs de notas guardados. Las consultas importadas se agregan como celdas SQL al final del cuaderno. Al elegir un cuaderno nuevo, usted elige el nombre del cuaderno y este se crea en la carpeta de cuadernos guardados abierta en ese momento.

Note

Al crear archivos `.sql` en macOS con la aplicación TextEdit, puede que haya un problema por el que se agrega una extensión oculta al archivo. Por ejemplo, un archivo denominado `Test.sql` creado en TextEdit se puede guardar como `Test.sql.rtf`. El editor de consultas v2 no admite archivos con la extensión `.rtf`. No obstante, si crea un archivo `.sql` con TextEdit y lo guarda como archivo de texto sin formato, el archivo tendrá una extensión `.txt` oculta adicional. Por ejemplo, un archivo cuyo nombre sea `Text.sql` podría guardarse como `Text.sql.txt`. A diferencia de la extensión `.rtf`, el editor de consultas v2 sí admite archivos con la extensión `.txt`, por lo que `Text.sql.txt` se admite al importar consultas a cuadernos.

Para ver una demostración de los cuadernos, vea el siguiente vídeo: [Amazon Redshift SQL Notebooks in query editor v2](#) (Cuadernos SQL de Amazon Redshift en el editor de consultas v2).

Consulta de AWS Glue Data Catalog

Puede utilizar el editor de consultas v2 para consultar datos catalogados en el AWS Glue Data Catalog mediante comandos SQL específicos y la concesión de los permisos indicados en esta sección. De forma predeterminada, AWS Glue Data Catalog aparece como una base de datos del editor de consultas v2 denominada `awsdatacatalog`. La consulta de AWS Glue Data Catalog no está disponible en todas las Regiones de AWS de Amazon Redshift. Use el comando `SHOW` para determinar si esta capacidad está disponible. Para obtener más información sobre AWS Glue, consulte [¿Qué es AWS Glue?](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Glue.

Note

La consulta de AWS Glue Data Catalog solo se admite en clústeres de tipo de nodo RA3 de Amazon Redshift y en Amazon Redshift sin servidor.

Puede configurar su almacenamiento de datos y ver los objetos de la base de datos AWS Glue catalogados con los siguientes comandos SQL:

- `SHOW`: para mostrar si `awsdatacatalog` se ha montado para el almacenamiento de datos conectado actualmente. Por ejemplo, para mostrar el valor del parámetro `data_catalog_auto_mount`, ejecute:

```
SHOW data_catalog_auto_mount;
```

Para obtener más información, consulte [SHOW](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- `ALTER SYSTEM`: para cambiar la configuración en el sistema de `data_catalog_auto_mount`. Por ejemplo, para cambiar el valor del parámetro `data_catalog_auto_mount` por `on`, ejecute:

```
ALTER SYSTEM SET data_catalog_auto_mount = on;
```

El cambio surte efecto cuando se reinicia un clúster aprovisionado o se pausa y reanuda automáticamente un grupo de trabajo sin servidor. Para obtener más información, consulte [ALTER SYSTEM](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- **SHOW SCHEMAS:** muestra una lista de esquemas. Los esquemas de la base de datos denominada `awsdatacatalog` representan las bases de datos de AWS Glue catalogadas en AWS Glue Data Catalog. Por ejemplo, para mostrar estos esquemas, ejecute:

```
SHOW SCHEMAS FROM DATABASE awsdatacatalog;
```

Para obtener más información, consulte [SHOW SCHEMAS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- **SHOW TABLES::** muestra una lista de las tablas de un esquema. Por ejemplo, para mostrar las tablas de la base de datos de AWS Glue Data Catalog denominada `awsdatacatalog` que se encuentran en el esquema `myglue`, ejecute:

```
SHOW TABLES FROM SCHEMA awsdatacatalog.myglue;
```

Para obtener más información, consulte [SHOW TABLES](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- **SHOW COLUMNS:** muestra la lista de columnas de una tabla. Por ejemplo, para mostrar las columnas de la base de datos de AWS Glue Data Catalog denominada `awsdatacatalog` que se encuentran en el esquema `myglue` y la tabla `mytable`, ejecute:

```
SHOW COLUMNS FROM TABLE awsdatacatalog.myglue.mytable;
```

Para obtener más información, consulte [SHOW COLUMNS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Concesión de permiso al usuario o rol de IAM para consultar el AWS Glue Data Catalog

1. En el panel de vista de árbol, conéctese a la base de datos inicial en el clúster aprovisionado o el grupo de trabajo sin servidor mediante el método de autenticación con Nombre de usuario y contraseña de la base de datos. Por ejemplo, conéctese a la base de datos `dev` con el usuario administrador y la contraseña que utilizó al crear el clúster o el grupo de trabajo.
2. En una pestaña del editor, ejecute la siguiente instrucción SQL para conceder acceso a un usuario de IAM a AWS Glue Data Catalog.

```
GRANT USAGE ON DATABASE awsdatacatalog to "IAM:myIAMUser"
```

Donde ***IAM:myIAMUser*** es un usuario de IAM al que desea conceder privilegio de uso a AWS Glue Data Catalog. Como alternativa, puede conceder privilegio de uso a ***IAMR:myIAMRole*** para un rol de IAM.

3. En el panel de vista de árbol, edite o elimine la conexión al clúster o grupo de trabajo que creó anteriormente. Conéctese al clúster o grupo de trabajo de una de las siguientes maneras:
 - Para acceder a la base de datos `awsdatacatalog` desde un clúster, debe utilizar el método de autenticación Credenciales temporales con su identidad de IAM. Para obtener más información acerca de este método de autenticación, consulte [Conexión a una base de datos de Amazon Redshift](#). Es posible que el administrador del editor de consultas v2 necesite configurar la Configuración de cuenta para mostrar este método de autenticación en la ventana de conexión.
 - Para acceder a la base de datos `awsdatacatalog` desde un grupo de trabajo, debe utilizar el método de autenticación Usuario federado. Para obtener más información acerca de este método de autenticación, consulte [Conexión a una base de datos de Amazon Redshift](#).
4. Con el privilegio adjudicado, puede usar su identidad de IAM para ejecutar SQL con AWS Glue Data Catalog.

Después de la conexión, puede utilizar el editor de consultas v2 para consultar datos catalogados en AWS Glue Data Catalog. En el panel de vista de árbol del editor de consultas v2, elija el clúster o grupo de trabajo y la base de datos `awsdatacatalog`. En el panel del editor o del bloc de notas, confirme que se ha elegido el clúster o grupo de trabajo correcto. La base de datos elegida debe ser la base de datos inicial de Amazon Redshift, por ejemplo `dev`. Para obtener información sobre la creación de consultas, consulte [Creación de consultas con Amazon Redshift](#) y [Cuadernos en Amazon Redshift](#). La base de datos denominada `awsdatacatalog` está reservada para hacer referencia a la base de datos externa del catálogo de datos en la cuenta. Las consultas a la base de datos `awsdatacatalog` solo pueden ser de solo lectura. Utilice la notación de tres partes para hacer referencia a la tabla de la instrucción `SELECT`. Donde la primera parte es el nombre de la base de datos, la segunda parte es el nombre de la base de datos AWS Glue y la tercera parte es el nombre de la tabla AWS Glue.

```
SELECT * FROM awsdatacatalog.<aws-glue-db-name>.<aws-glue-table-name>;
```

Puede realizar varios escenarios que leen los datos AWS Glue Data Catalog y rellenan las tablas de Amazon Redshift.

En el siguiente ejemplo, SQL une dos tablas que se definen en AWS Glue.

```
SELECT pn.emp_id, alias, role, project_name
FROM "awsdatacatalog"."empl_db"."project_name_table" pn,
"awsdatacatalog"."empl_db"."project_alias_table" pa
WHERE pn.emp_id = pa.emp_id;
```

En el siguiente ejemplo, SQL crea una tabla de Amazon Redshift y la rellena con datos de una combinación de dos tablas AWS Glue.

```
CREATE TABLE dev.public.glue AS
SELECT pn.emp_id, alias, role, project_name
FROM "awsdatacatalog"."empl_db"."project_name_table" pn,
"awsdatacatalog"."empl_db"."project_alias_table" pa
WHERE pn.emp_id = pa.emp_id;
```

Consulta de tablas de Amazon S3 (versión preliminar)

Puede utilizar el editor de consultas V2 para consultar datos que se encuentran en catálogos de tablas de Amazon S3 montados en el AWS Glue Data Catalog. Los catálogos de tablas de Amazon S3 se montan en el AWS Glue Data Catalog en el momento de crearse y aparecen automáticamente como bases de datos externas en todos los clústeres y grupos de trabajo sin servidor aprovisionados en la misma Región de AWS de la misma cuenta. Para obtener más información sobre cómo acceder a tablas de Amazon S3, consulte [Accessing Amazon S3 tables with Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Consulta de un lago de datos

Siga el conjunto de tareas de este tutorial para consultar datos en un lago de datos de Amazon S3. En primer lugar, cree un esquema externo para hacer referencia a la base de datos externa en el elemento [AWS Glue Data Catalog](#). A continuación, puede consultar datos en el lago de datos de Amazon S3.

Demostración: consulta de un lago de datos

Para obtener una demostración sobre cómo consultar un lago de datos, vea el siguiente video. [Consulta del lago de datos desde el editor de consultas de Amazon Redshift V2.](#)

Requisitos previos

Antes de trabajar con su lago de datos en el editor de consultas v2, confirme que se configuró lo siguiente en su entorno de Amazon Redshift:

- Rastree sus datos de Amazon S3 con AWS Glue y habilite su catálogo de datos para AWS Lake Formation.
- Cree un rol de IAM para Amazon Redshift mediante el catálogo de datos habilitado para AWS Glue para AWS Lake Formation. Para obtener más información sobre este procedimiento, consulte [Para crear un rol de IAM para Amazon Redshift mediante un AWS Glue Data Catalog habilitado para AWS Lake Formation](#). Para obtener más información sobre el uso de Redshift Spectrum y Lake Formation, consulte [Uso de Redshift Spectrum con AWS Lake Formation](#).
- Conceda permisos SELECT en la tabla para realizar consultas en la base de datos de Lake Formation. Para obtener detalles sobre este procedimiento, consulte [Para otorgar permisos SELECT en la tabla para realizar consultas en la base de datos de Lake Formation](#).

Puede verificar en la consola de Lake Formation (<https://console.aws.amazon.com/lakeformation/>), en la sección Permisos, página Permisos del lago de datos, que el rol de IAM, la base de datos de AWS Glue y las tablas de IAM tengan los permisos adecuados.

- Confirme que el usuario conectado tiene permiso para crear esquemas en la base de datos de Amazon Redshift y acceder a los datos de su lago de datos. Cuando se conecta a una base de datos en el editor de consultas v2, elige un método de autenticación que incluye credenciales, que pueden ser un usuario de la base de datos o un usuario de IAM. El usuario conectado debe tener los permisos y los privilegios de base de datos adecuados, como un `superuser`. El usuario admin de Amazon Redshift que creó el clúster o grupo de trabajo tiene privilegios de `superuser` y puede crear esquemas y administrar la base de datos de Redshift. Para obtener más información sobre la conexión a una base de datos con el editor de consultas v2, consulte [Conexión a una base de datos de Amazon Redshift](#).

Creación de un esquema externo

Para consultar datos en un lago de datos de Amazon S3, cree primero un esquema externo. El esquema externo hace referencia a la base de datos externa en [AWS Glue Data Catalog](#).

1. En la vista Editor del editor de consultas v2, elija



Crear

y, a continuación, Esquema.

2. Ingrese un Schema name (Nombre de esquema).
3. Para Tipo de esquema, elija Externo.
4. En los detalles de Catálogo de datos, la Región está predeterminada a la Región de AWS donde se encuentra su base de datos de Redshift.
5. Elija la Base de datos de AWS Glue a la que se asignará el esquema externo y que contiene referencias a las tablas de AWS Glue.
6. Elija un Rol de IAM para Amazon Redshift que tenga los permisos necesarios para consultar datos en Amazon S3.
7. Si lo desea, elija un Rol de IAM que tenga permiso en el catálogo de datos.
8. Elija Create schema (Crear esquema).

El esquema aparece debajo de la base de datos en el panel de vista de árbol.

Al crear el esquema, si recibe un error de denegación de permiso para la base de datos, compruebe si el usuario conectado tiene el privilegio de base de datos para crear un esquema.

Consulta de datos en el lago de datos de Amazon S3

Utilice el esquema que creó en el procedimiento anterior.

1. En el panel de vista de árbol, elija el esquema.
2. Para ver una definición de tabla, elija una tabla. Se muestran las columnas de tabla y los tipos de datos.
3. Para consultar una tabla, elíjala y, en el menú contextual (clic con el botón derecho), elija Seleccionar tabla para generar una consulta.
4. Ejecute la consulta en el Editor.

El editor de consultas v2 generó el siguiente ejemplo de SQL para consultar todas las filas de la tabla de AWS Glue denominada `flightscsv`. Para simplificar, se han truncado las columnas y las filas que se muestran en el resultado.

```
SELECT * FROM "dev"."mydatalake_schema"."flightscsv";
```

year	quarter	month	dom	day_of_week	fl_date	unique_carrier	airline_id
carrier	tail_num	fl_num					
2016	4	10	19	3	10/19/16	00	20304
00	N753SK	3086					
2016	4	10	19	3	10/19/16	00	20304
00	N753SK	3086					
2016	4	10	19	3	10/19/16	00	20304
00	N778SK	3087					
2016	4	10	19	3	10/19/16	00	20304
00	N778SK	3087					
...							

Recursos compartidos de datos

Se puede crear un recurso compartido de datos para que los usuarios de otro clúster puedan consultar los datos. El clúster que contiene los datos que se desean compartir se denomina clúster productor. Se debe crear un recurso compartido de datos en el clúster productor para los objetos de base de datos que se deseen compartir. Se pueden compartir esquemas, tablas, vistas y funciones definidas por el usuario (UDF) de SQL. El clúster con el que se desean compartir los datos se denomina clúster consumidor. En el clúster consumidor, se debe crear una base de datos a partir del recurso compartido de datos. Después, los usuarios del clúster consumidor pueden consultar los datos. Para obtener más información, consulte [Introducción al uso compartido de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Creación de recursos compartidos de datos

Se debe crear un recurso compartido de datos en el clúster que se desee utilizar como clúster productor. Para obtener más información sobre los recursos compartidos de datos, consulte [Consideraciones sobre el uso compartido de datos en Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1. Elija la base de datos del clúster productor que desea utilizar.
2. Cree el recurso compartido de datos. Por ejemplo:

```
create datashare mysource;
```

3. Establezca permisos en el recurso compartido de datos. Por ejemplo:

```
grant alter, share on datashare mysource to admin;
```

4. Establezca permisos en los objetos de base de datos que desea compartir. Por ejemplo:

```
alter datashare mysource add schema public;
```

```
alter datashare mysource add table public.event;
```

5. Establezca permisos en el espacio de nombres del clúster consumidor para acceder al recurso compartido de datos. Por ejemplo:

```
grant usage on datashare mysource to namespace '2b12345-1234-5678-9012-  
bb1234567890';
```

Exhibición de recursos compartidos de datos

Se pueden mostrar los recursos compartidos de datos que se hayan creado en el clúster productor.

1. Elija el clúster productor.
2. Muestre los recursos compartidos de datos. Por ejemplo:

```
show datashares;
```

```
share_name share_owner source_database consumer_database share_type createdate  
is_publicaccessible share_acl producer_account producer_namespace  
test_datashare 100 db_producer NULL OUTBOUND 2/15/2022 FALSE admin  
123456789012 p1234567-8765-4321-p10987654321
```

Creación de la base de datos consumidora

En el clúster consumidor, se debe crear una base de datos a partir del recurso compartido de datos. Estos pasos describen cómo compartir datos entre dos clústeres de una misma cuenta. Para obtener más información acerca de cómo compartir datos entre cuentas de AWS, consulte [Uso compartido de datos entre cuentas de AWS](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Se pueden utilizar comandos SQL o el panel de vista de árbol del editor de consultas v2 para crear la base de datos.

Para utilizar SQL

1. Cree una base de datos a partir del recurso compartido de datos de la cuenta y del espacio de nombres del clúster productor. Por ejemplo:

```
create database share_db from datashare mysource of account '123456789012'  
namespace 'p1234567-8765-4321-p10987654321';
```

2. Establezca permisos para que los usuarios puedan acceder a la base de datos y al esquema. Por ejemplo:

```
grant usage on database share_db to usernames;
```

```
grant usage on schema public to usernames;
```

Para utilizar el panel de vista de árbol del editor de consultas v2

1. Elija



Create

(Crear) y luego elija Database (Base de datos).

2. Ingrese un Database name (Nombre de base de datos).
3. (Opcional) Seleccione Users and groups (Usuarios y grupos), y elija un Database user (Usuario de base de datos).
4. Elija Create using a datashare (Crear utilizando un recurso compartido de datos).
5. Elija el recurso compartido de datos.
6. Elija Creación de base de datos.

La nueva base de datos



datash

(recurso compartido de datos) se muestra en el panel de vista de árbol del editor de consultas v2.

7. Establezca permisos para que los usuarios puedan acceder a la base de datos y al esquema.
Por ejemplo:

```
grant usage on database share_db to usernames;
```

```
grant usage on schema public to usernames;
```

Consulta de objetos de recursos compartidos de datos

En el clúster consumidor, se pueden consultar objetos de recursos compartidos de datos utilizando nombres de objetos completos expresados con la notación de tres partes: base de datos, esquema y nombre del objeto.

1. En el panel de vista de árbol del editor de consultas v2, elija el esquema.
2. Para ver una definición de tabla, elija una tabla.

Se muestran las columnas de tabla y los tipos de datos.

3. Para consultar una tabla, elija la tabla y utilice el menú contextual (clic con el botón derecho) con objeto de elegir Select table (Seleccionar tabla).
4. Consulte las tablas mediante comandos SELECT. Por ejemplo:

```
select top 10 * from test_db.public.event;
```

Consultas programadas con el editor de consultas v2

Con el editor de consultas V2 de Amazon Redshift, puede automatizar consultas SQL para que se ejecuten de forma programada. Las consultas programadas son instrucciones SQL que se ejecutan automáticamente en momentos o intervalos específicos, lo que le permite administrar de manera eficiente las operaciones de datos recurrentes y las tareas de análisis. Es posible que desee programar consultas si desea agilizar el procesamiento por lotes, generar informes periódicos o mantener las canalizaciones de datos dentro del entorno de Amazon Redshift.

Las consultas programadas facilitan la automatización de flujos de trabajo de extracción, transformación y carga (ETL), la actualización de paneles con información actualizada y la puesta en práctica de diversas rutinas de administración de datos. En las páginas siguientes se detalla el

proceso de creación, configuración y administración de consultas programadas para optimizar las cargas de trabajo de Amazon Redshift.

Creación de una programación de consultas con el editor de consultas v2

Puede crear una programación que ejecute una instrucción SQL con el editor de consultas de Amazon Redshift versión 2. Puede crear una programación para ejecutar la instrucción SQL en los intervalos de tiempo que coincidan con las necesidades de su empresa. Cuando llega el momento de ejecutar la consulta programada, Amazon EventBridge inicia la consulta y utiliza la API de datos de Amazon Redshift.

Para crear una programación que ejecute una instrucción SQL

1. Elija la vista Editor



y elija



Programación para crear una programación que ejecute una instrucción SQL.

2. Al definir la programación, se proporciona la siguiente información:
 - El rol de IAM que asume los permisos necesarios para ejecutar la consulta. Este rol de IAM también está asociado a su clúster o grupo de trabajo.
 - Los valores de autenticación para AWS Secrets Manager o las credenciales temporales para autorizar el acceso al clúster o grupo de trabajo. La API de datos admite estos métodos de autenticación. Para obtener más información, consulte [Autenticación de una consulta programada](#).
 - El clúster o grupo de trabajo donde reside la base de datos.
 - El nombre de la tabla de base datos que contiene los datos que se van a consultar.
 - Nombre de la consulta programada y su descripción. El editor de consultas v2 antepone el prefijo "QS2-" al nombre de la consulta programada que usted proporcione. El editor de consultas versión 1 añade el prefijo «QS-» a los nombres de las consultas programadas.
 - La instrucción SQL que se ejecutará según la programación.
 - La frecuencia de la programación y las opciones de repetición o un valor con formato cron que define la programación. Para obtener más información, consulte [Cron Expressions](#) (Expresiones cron) en la Guía del usuario de Eventos de Amazon CloudWatch.

- Si lo desea, puede habilitar las notificaciones de Amazon SNS estándar para supervisar la consulta programada. Puede que tenga que confirmar la dirección de correo electrónico que proporcionó en la notificación de Amazon SNS. Consulte en el correo electrónico si hay un enlace para confirmar la dirección de correo electrónico para las notificaciones de Amazon SNS. Para obtener más información, consulte [Notificaciones por correo electrónico](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service. Si su consulta se está ejecutando, pero no ve mensajes publicados en el tema de SNS, consulte [Mi regla se activa pero no veo ningún mensaje publicado en mi tema de Amazon SNS](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.
3. Seleccione Programar consulta para guardar y activar la programación y añadir la programación a la lista de consultas de la vista Consultas programadas.

La vista Consultas programadas



muestra todas las consultas programadas para sus clústeres y grupos de trabajo. En esta vista puede ver los detalles de la programación de la consulta, activar o desactivar la programación, editar la programación y eliminar la consulta programada. Al consultar los detalles de la consulta, también puede ver el historial de ejecución de la consulta con la programación.

 Note

Una ejecución de consulta de programación solo está disponible en la lista Historial de programación durante 24 horas. Las consultas que se ejecutan de forma programada no aparecen en la vista Historial de consultas del editor de consultas v2.

Demostración de la programación de una consulta

Para ver una demostración de cómo programar una consulta, vea el siguiente vídeo. [Demostración en vídeo de la programación de una consulta](#).

Configuración de permisos para programar una consulta

Para programar consultas, el usuario de AWS Identity and Access Management (IAM) que define la programación y el rol de IAM asociado a la programación se deben configurar con los permisos de IAM para poder utilizar Amazon EventBridge y la API de datos de Amazon Redshift. Para recibir

correos electrónicos de consultas programadas, también debe configurarse la notificación de Amazon SNS que especifique de forma opcional.

A continuación se describen las tareas para utilizar las políticas administradas de AWS para conceder permisos, pero según el entorno, es posible que prefiera reducir el alcance de los permisos concedidos.

Para el usuario de IAM que haya iniciado sesión en el editor de consultas versión 2, edite el usuario de IAM mediante la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>).

- Además de los permisos para ejecutar las operaciones de Amazon Redshift y del editor de consultas versión 2, adjunte las políticas administradas `AmazonEventBridgeFullAccess` y `AmazonRedshiftDataFullAccess` AWS a un usuario de IAM.
- Como alternativa, asigne los permisos a un rol y asigne el rol al usuario.

Adjunte una política con el permiso `sts:AssumeRole` al ARN del recurso del rol de IAM que especifique cuando defina la consulta programada. Para obtener más información sobre cómo asumir roles, consulte [Conceder permisos de usuario para cambiar de rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

En el siguiente ejemplo, se muestra una política de permisos que asume el rol de IAM `myRedshiftRole` en la cuenta `123456789012`. El rol de IAM `myRedshiftRole` también es el rol de IAM que se adjunta al clúster o grupo de trabajo en el que se ejecuta la consulta programada.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AssumeIAMRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/myRedshiftRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Actualice la política de confianza del rol de IAM utilizado para programar la consulta a fin de permitir que el usuario de IAM la asuma.

```
{
    "Sid": "AssumeRole",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/myIAMUsername"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
}
```

Para el rol de IAM que especifique para permitir la ejecución de la consulta programada, edite el rol de IAM mediante la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>).

- Adjunte las políticas administradas `AmazonRedshiftDataFullAccess` y `AmazonEventBridgeFullAccess` de AWS al rol de IAM. La política administrada `AmazonRedshiftDataFullAccess` solo permite el permiso `redshift-serverless:GetCredentials` para los grupos de trabajo Redshift sin servidor que estén etiquetados con la clave `RedshiftDataFullAccess`.

Autenticación de una consulta programada

Cuando programa una consulta, utiliza uno de los siguientes métodos de autenticación cuando se ejecuta el código SQL. Cada método requiere una combinación diferente de entrada en el editor de consultas versión 2. Estos métodos de autenticación son compatibles con la API de datos que se utiliza para ejecutar sus instrucciones SQL.

El usuario o rol de base de datos que se utiliza para ejecutar la consulta debe tener los privilegios de base de datos necesarios. Por ejemplo, para conceder privilegios `IAMR:MyRedshiftQEv2Scheduler` a la tabla `mytable`, ejecute el siguiente comando SQL.

```
GRANT all ON TABLE mytable TO "IAMR:MyRedshiftQEv2Scheduler";
```

Para ver la lista de usuarios de la base de datos en su clúster o grupo de trabajo, consulte la vista del sistema PG_USER_INFO.

Note

Cualquier grupo de trabajo de Redshift sin servidor para el que programe consultas se debe etiquetar con la clave `RedshiftDataFullAccess`. Para obtener más información, consulte [Autorización del acceso a la API de datos de Amazon Redshift](#).

Como alternativa al etiquetado del grupo de trabajo, puede agregar una política insertada al rol de IAM (que se especifica con la programación) que permita `redshift-serverless:GetCredentials`. Por ejemplo:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UseTemporaryCredentialsForAllServerlessWorkgroups",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift-serverless:GetCredentials",
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift-serverless:*:*:workgroup/*"
      ]
    }
  ]
}
```

AWS Secrets Manager

Con este método, se proporciona un valor secreto para `secret-arn` que se almacena en AWS Secrets Manager. Este secreto contiene las credenciales para conectarse a la base de datos. Es posible que haya creado un secreto con las credenciales adecuadas al crear el clúster o el grupo de trabajo. El secreto debe estar etiquetado con la clave `RedshiftDataFullAccess`. Si la clave de etiqueta aún no está presente, utilice la consola de AWS Secrets Manager para agregarla. Para obtener información sobre cómo crear un secreto, consulte [Creación de un secreto para las credenciales de conexión a la base de datos](#).

Para obtener más información acerca de los permisos mínimos, consulte [Creación y administración de secretos con AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Credenciales temporales

Con este método, proporcione los valores Nombre de la base de datos y Usuario de la base de datos cuando se conecte a una base de datos de un clúster. Solo necesita proporcionar el Nombre de base de datos cuando se conecte a una base de datos de un grupo de trabajo.

Al conectarse a un clúster, la política AmazonRedshiftDataFullAccess permite al usuario de la base de datos denominado `redshift_data_api_user` el permiso para `redshift:GetClusterCredentials`. Si desea utilizar un usuario de base de datos diferente para ejecutar la instrucción SQL, agregue una política al rol de IAM adjunta a su clúster para permitir `redshift:GetClusterCredentials`. La siguiente política de ejemplo permite a los usuarios de la base de datos `awsuser` y `myuser`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "UseTemporaryCredentialsForAllDbUsers",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/awsuser",
        "arn:aws:redshift:*:*:dbuser:*/myuser"
      ]
    }
  ]
}
```

Configuración de permisos para el historial de consultas de la programación

Para permitir a los usuarios ver el historial de consultas de la programación, edite el rol de IAM (que se especifica con la programación) Relaciones de confianza para agregar permisos.

El ejemplo siguiente es una política de confianza en un rol de IAM que permite al usuario de IAM *myIAMusername* ver el historial de consultas de la programación. En lugar de permitir a un usuario de IAM el permiso `sts:AssumeRole`, puede elegir permitir a un rol de IAM este permiso.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "redshift.amazonaws.com",
            "redshift-serverless.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      },
      {
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "events.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      },
      {
        "Sid": "AssumeRole",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/myIAMUsername"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
      }
    ]
  }
}

```

Monitoreo de la consulta programada

Para el tema de Amazon SNS que especifique para enviar notificaciones por correo electrónico, cree el tema de Amazon SNS mediante el editor de consultas v2; para ello, navegue hasta la sección Notificaciones SNS, active el monitoreo y cree el tema con Crear un tema de SNS. El editor de consultas v2 crea el tema de Amazon SNS y agrega una entidad principal de servicio a la política de acceso para Amazon EventBridge. A continuación, se muestra un ejemplo de Política de acceso que se crea en el tema de Amazon SNS. En el ejemplo, se usan la Región de AWS *us-west-2*, la Cuenta de AWS *123456789012* y el tema de Amazon SNS *select-version-pdx-testunload*.

```

{
  "Version": "2008-10-17",

```

```

    "Id": "__default_policy_ID",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "Allow_Publish_Events",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "events.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sns:Publish",
        "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:select-version-pdx-testunload"
      }
    ]
  }
}

```

Cuando se ejecuta la consulta programada, Amazon SNS envía correos electrónicos de notificación de AWS. El siguiente ejemplo muestra un correo electrónico enviado a *myemail@example.com* para la consulta programada *QS2-may25a* que se ejecutó en Región de AWS *eu-north-1* en Cuenta de AWS *123456789012* mediante el tema de notificación *may25a-SNS* de Amazon SNS.

```

{"version":"0","id":"8e4323ec-5258-7138-181b-91290e30ff9b","detail-type":"Scheduled
Event","source":"aws.events","account":"123456789012","time":"2023-05-25T15:22:00Z",
  "region":"eu-north-1","resources":["arn:aws:events:eu-
north-1:123456789012:rule/QS2-may25a"],"detail":{}}

--
If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the
link below to unsubscribe:
https://sns.eu-north-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:eu-
north-1:123456789012:may25a-SNS:0c1a3d05-39c2-4507-
bc3d-47250513d7b0&Endpoint=myemail@example.com

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments
regarding this email, please contact us at https://aws.amazon.com/support

```

Solución de problemas de configuración de la programación de una consulta

Tenga en cuenta lo siguiente si tiene problemas para programar una consulta.

Las consultas no se están ejecutando

Compruebe si el rol de IAM utilizado en la programación tiene permiso para obtener las credenciales de clúster temporales. El permiso para los clústeres aprovisionados

es `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`. El permiso para los grupos de trabajo de Redshift sin servidor es `redshift-serverless:GetCredentials`.

No se muestra el historial programado

El usuario de IAM o rol de IAM utilizado para iniciar sesión en la consola de AWS no se ha agregado a la política de confianza del rol de IAM utilizado para programar la consulta.

Al utilizar AWS Secrets Manager para la consulta programada para la conexión, confirme que el secreto esté etiquetado con la clave `RedshiftDataFullAccess`.

Si la consulta programada utiliza una conexión de AWS Secrets Manager, el rol de IAM utilizado para programar la consulta debe tener el equivalente a una política administrada `SecretsManagerReadWrite` asociada al rol.

El estado del historial de consultas es **Failed**

Consulte la vista del sistema `SYS_QUERY_HISTORY` para obtener detalles sobre por qué se produjo un error en la consulta. Un problema habitual es que el usuario o el rol de la base de datos que se utilizó para ejecutar la consulta podría no tener los privilegios necesarios para ejecutar el código SQL. Para obtener más información, consulte [Autenticación de una consulta programada](#).

El siguiente código SQL consulta la vista `SYS_QUERY_HISTORY` para devolver las consultas con errores.

```
SELECT user_id, query_id, transaction_id, session_id, database_name, query_type,
       status, error_message, query_text
FROM sys_query_history
WHERE status = 'failed';
```

Para conocer los detalles de una determinada consulta programada con error, consulte [Visualización de los resultados de una consulta programada con AWS CloudShell](#).

Visualización de los resultados de una consulta programada con AWS CloudShell

Puede utilizar AWS CloudShell para conocer los detalles de una consulta programada. Debe tener los permisos adecuados para ejecutar los comandos de la AWS CLI que se muestran en el procedimiento siguiente.

Para ver los resultados de una consulta programada

1. En la consola de AWS, abra el símbolo del sistema de AWS CloudShell. Para obtener más información acerca de AWS CloudShell, consulte [¿Qué es AWS CloudShell?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudShell.
2. Asuma el rol de IAM de la consulta programada. Para asumir el rol, busque el rol de IAM asociado a la consulta programada en el editor de consultas v2 y utilícelo en el comando AWS CLI en AWS CloudShell. Por ejemplo, para el rol `scheduler` introduzca un comando AWS STS para asumir el rol que utiliza la consulta programada.

```
aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::123456789012:role/scheduler" --role-session-name "scheduler-test"
```

Las credenciales devueltas son similares a las siguientes.

```
"Credentials": {  
  "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
  "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY",  
  "SessionToken": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY...",  
  "Expiration": "2023-08-18T18:19:44+00:00"  
},  
"AssumedRoleUser": {  
  "AssumedRoleId": "ARO35B2NH6WBTP70NL4E:scheduler-test",  
  "Arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/scheduler/scheduler-test"  
}  
}
```

3. Cree variables de entorno en la AWS CLI mediante las credenciales que se muestran al asumir el rol de IAM. Debe utilizar estos tokens antes de que caduquen. Por ejemplo, puede introducir lo siguiente en AWS CloudShell.

```
export AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE  
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY  
export AWS_SESSION_TOKEN=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY...
```

4. Para ver el error de una consulta con errores, ejecute el comando AWS CLI para describir una instrucción. El ID de la instrucción SQL procede del ID que aparece en la sección Historial de programación de una consulta programada en el editor de consultas v2.


```
aws redshift-data describe-statement --id 130d2620-05d2-439c-b7cf-815d9767f513
```

En este ejemplo, la instrucción SQL programada `select * from users limit 100` da como resultado un error de SQL que indica que la tabla `users` no existe.

```
{
  "CreatedAt": "2023-08-18T17:39:15.563000+00:00",
  "Duration": -1,
  "Error": "ERROR: relation \"users\" does not exist",
  "HasResultSet": false,
  "Id": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
  "QueryString": "select * from users limit 100\n--RequestID=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222; TraceID=1-633c5642-4039308d03f3a0ba53dbdf6f",
  "RedshiftPid": 1073766651,
  "RedshiftQueryId": 0,
  "ResultRows": -1,
  "ResultSize": -1,
  "Status": "FAILED",
  "UpdatedAt": "2023-08-18T17:39:16.116000+00:00",
  "WorkgroupName": "default"
}
```

Visualización de resultados de las consultas

Después de ejecutar una consulta y mostrar los resultados, puede activar Chart (Gráfico) para mostrar una visualización gráfica de la página actual de resultados. Puede utilizar los siguientes controles para definir el contenido, la estructura y el aspecto del gráfico:

Seguimiento de



Representa un conjunto de marcas gráficas relacionadas en un gráfico. Puede definir varios seguimientos en un gráfico.

Tipo

Puede definir el tipo de seguimiento para representar los datos como uno de los siguientes:

- Gráfico de dispersión para un gráfico de dispersión o gráfico de burbujas.
- Gráfico de barras para representar categorías de datos con barras verticales u horizontales.

- Gráfico de áreas para definir áreas rellenas.
- Histograma que utiliza barras para representar la distribución de frecuencias.
- Gráfico circular para una representación circular de datos en la que cada sector representa un porcentaje del conjunto.
- Gráfico de embudo o de área de embudo para representar datos a lo largo de varias etapas de un proceso.
- Gráfico OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre), que se utiliza a menudo en datos financieros para representar valores de apertura, máximos, mínimos y de cierre a lo largo del eje x, que suele representar intervalos de tiempo.
- Gráfico de velas para representar un rango de valores de una categoría a lo largo de una línea temporal.
- Gráfico de cascada para representar cómo aumenta o disminuye un valor inicial mediante una serie de valores intermedios. Los valores pueden representar intervalos de tiempo o categorías.
- Gráfico de líneas para representar los cambios en el valor a lo largo del tiempo.

Eje X

Debe especificar una columna de tabla que contenga valores para trazar a lo largo del eje X. Las columnas que contienen valores descriptivos suelen representar datos dimensionales. Las columnas que contienen valores cuantitativos suelen representar datos descriptivos.

Eje Y

Debe especificar una columna de tabla que contiene valores para trazar a lo largo del eje Y. Las columnas que contienen valores descriptivos suelen representar datos dimensionales. Las columnas que contienen valores cuantitativos suelen representar datos descriptivos.

Tramas secundarias

Puede definir presentaciones adicionales de los datos de gráficos.

Transformaciones

Puede definir transformaciones para filtrar los datos de seguimiento. Se utiliza una transformación de división para mostrar varios seguimientos de un único seguimiento de origen. Se utiliza una transformación de agregación para presentar un seguimiento como promedio o valor mínimo. Se usa una transformación de ordenación para ordenar un seguimiento.

Aspecto general

Puede establecer valores predeterminados para el color de fondo, el color de los márgenes, las escalas de color para las paletas de diseño, el estilo y los tamaños del texto, el estilo y el tamaño del título y la barra de modos. Puede definir interacciones para arrastrar, hacer clic y pasar el cursor. Puede definir metatexto. Puede definir aspectos predeterminados para seguimientos, ejes, leyendas y anotaciones.

Para crear una alarma

1. Ejecute una consulta y obtenga resultados.
2. Active Charts (Gráficos).
3. Elija Trace (Rastro) y comience a visualizar sus datos.
4. Elija un estilo de gráfico de los siguientes:
 - Dispersión
 - Barras
 - Área
 - Histograma
 - Circular
 - Embudo
 - Área de embudo
 - OHLC (apertura, máximo, mínimo, cierre)
 - Velas
 - Cascada
 - Línea
5. Elija Style (Estilo) para personalizar el aspecto, incluidos los colores, los ejes, la leyenda y las anotaciones. Puede agregar texto, formas e imágenes.
6. Elija Annotations (Anotaciones) para agregar texto, formas e imágenes.
7. Elija Refresh (Actualizar) para actualizar la visualización del gráfico. Elija Full screen (Pantalla completa) para ampliar la visualización del gráfico.

Ejemplo: Creación de un gráfico circular para visualizar los resultados de consultas

En el siguiente ejemplo, se utiliza la tabla Sales (Ventas) de la base de datos de muestra. Para obtener más información, consulte [Base de datos de muestra](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

A continuación, se presenta la consulta que ejecuta para proporcionar los datos del gráfico circular.

```
select top 5 eventname, count(salesid) totalorders, sum(pricepaid) totalsales
from sales, event
where sales.eventid=event.eventid group by eventname
order by 3;
```

Para crear un gráfico circular para el evento principal por ventas totales

1. Ejecute la consulta.
2. En el área de resultados de la consulta, active Chart (Gráfico).
3. Elija Trace (Rastro).
4. En Type (Tipo), elija Pie (Circular).
5. En Values (Valores), elija totalsales.
6. En Labels (Etiquetas), elija eventname.
7. Elija Style (Estilo) y luego General.
8. En Colorscales, elija Categorical y luego Pastel2.



Ejemplo: Creación de un gráfico combinado para comparar ingresos y ventas

Siga los pasos de este ejemplo para crear un gráfico que combine un gráfico de barras para los datos de ingresos y uno de líneas para los datos de ventas. En el siguiente ejemplo, se utiliza la tabla Sales (Ventas) de la base de datos de ejemplo TICKIT. Para obtener más información, consulte [Base de datos de muestra](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

A continuación, se presenta la consulta que ejecuta para proporcionar los datos del gráfico.

```
select eventname, total_price, total_qty_sold
from (select eventid, total_price, total_qty_sold, ntile(1000) over(order by
    total_price desc) as percentile
      from (select eventid, sum(pricepaid) total_price, sum(qtysold) total_qty_sold
            from tickit.sales
            group by eventid)) Q, tickit.event E
where Q.eventid = E.eventid
and percentile = 1
order by total_price desc;
```

Creación de un gráfico combinado para comparar ingresos y ventas

1. Ejecute la consulta.
2. En el área de resultados de la consulta, active Chart (Gráfico).
3. En trace o, para Type (Tipo), elija Bar (Barras).
4. En X (X), elija eventname.
5. Para Y (Y), elija total_price.

El gráfico de barras se muestra con nombres de eventos a lo largo del eje X.

6. En Style (Estilo), elija Traces (Seguimientos).
7. En Name (Nombre), ingrese Revenue (Ingresos).
8. En Style (Estilo), elija Axes (Ejes).
9. En Titles (Títulos), elija Y (Y) e ingrese Revenue (Ingresos).

La etiqueta Revenue (Ingresos) se muestra en el eje Y izquierdo.

10. En Structure (Estructura), elija Traces (Seguimientos).

11. Elija



Trace (Seguimiento).

Se muestran las opciones de seguimiento 1.

12. En Type (Tipo), elija Line (De líneas).

13. En X (X), elija eventname.

14. En Y (Y), elija total_qty_sold.

15. En Axes To Use (Ejes que se deben utilizar), para Y Axis (Eje Y) elija



El Y Axis (Eje Y) muestra Y2.

16. En Style (Estilo), elija Axes (Ejes).


17. En Titles (Títulos), elija Y2 (Y2).

18. En Name (Nombre), ingrese Sales (Ventas).

19. En Lines (Líneas), elija Y:Sales (Y: ventas).

20. En Axis Line (Línea de eje), elija Show (Mostrar) y paraPosition (Posición), elija Right (Derecha).

Revenue and Sales



Demostración: Creación de visualizaciones mediante el editor de consultas de Amazon Redshift V2

Para obtener una demostración de cómo crear visualizaciones, vea el siguiente video. [Creación de visualizaciones mediante el editor de consultas de Amazon Redshift V2.](#)

Colaboración y uso compartido en equipo

Puede compartir consultas con su equipo.

Se define un equipo para un conjunto de usuarios que colaboran y comparten recursos del editor de consultas v2. Un administrador puede crear un equipo añadiendo una etiqueta a un rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2](#).

Cómo guardar y buscar consultas

Antes de poder compartir la consulta con su equipo, guarde la consulta. Puede ver y eliminar las consultas guardadas.

Para guardar una consulta

1. Prepare la consulta y elija Save (Guardar).
2. Ingrese un título para la consulta.
3. Seleccione Save.

Para buscar consultas guardadas

1. Elija Queries (Consultas) en el panel de navegación.
2. Puede ver las consultas que son My queries (Mis consultas), Shared by me (Compartidas por mí) o bien Shared to my team (Compartidas con mi equipo). Estas consultas pueden aparecer como consultas individuales o dentro de las carpetas que creó.

Compartir una consulta

Puede compartir las consultas con su equipo. También puede ver el historial de consultas guardadas y administrar versiones de consultas.

Para compartir una consulta con su equipo, asegúrese de que tiene la etiqueta principal `sqlworkbench-team` con el mismo valor que el resto de los miembros del equipo de su cuenta. Por ejemplo, un administrador podría establecer el valor en `accounting-team` para todos los miembros del departamento de contabilidad. Para ver un ejemplo, consulta [Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2](#).

Para compartir una consulta con un equipo

1. Elija Queries (Consultas) en el panel de navegación.
2. Abra el menú contextual (clic derecho) de la consulta que desea compartir y elija Share with my team (Compartir con mi equipo).
3. Elija el equipo o los equipos con los que quiere compartir la consulta y, a continuación, elija Save sharing options (Guardar opciones de uso compartido).

Administración de versiones de consultas

Cada vez que guarda una consulta SQL, el editor de consultas v2 la guarda como una nueva versión. Puede explorar versiones de consultas anteriores, guardar una copia de una consulta o restaurar una consulta.

Para administrar versiones de consultas

1. Elija Queries (Consultas) en el panel de navegación.
2. Abra el menú contextual (clic derecho) de la consulta con la que desea trabajar.
3. Elija Version history (Historial de versiones) para abrir una lista de versiones de la consulta.
4. En la página Version history (Historial de versiones), puede hacer lo siguiente:
 - Revert to Selected (Volver a la versión seleccionada): vuelva a la versión seleccionada y continúe trabajando con esta versión.
 - Save selected as (Guardar versión seleccionada como): cree una nueva consulta en el editor.

Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas de Amazon Redshift v1

El uso del editor de consultas es el método más sencillo para ejecutar consultas en las bases de datos alojadas en el clúster de Amazon Redshift. Después de crear el clúster, puede ejecutar consultas de forma inmediata mediante el editor de consultas en la consola de Amazon Redshift.

Note

No puede consultar datos en Amazon Redshift Serverless con este editor de consultas original. Utilice en su lugar el editor de consultas V2 de Amazon Redshift.

En febrero de 2021, se implementó un editor de consultas actualizado y se modificaron los permisos de autorización para utilizar el editor de consultas. El editor de consultas nuevo utiliza la API de datos de Amazon Redshift para ejecutar consultas. La política `AmazonRedshiftQueryEditor`, que es una política administrada por AWS de AWS Identity and Access Management (IAM), se actualizó para incluir los permisos necesarios. Si tiene una política de IAM personalizada, asegúrese de actualizarla. Utilice `AmazonRedshiftQueryEditor` como una guía. Entre los cambios en `AmazonRedshiftQueryEditor`, se incluyen los siguientes:

- El permiso para administrar los resultados de la instrucción del editor de consultas requiere el usuario propietario de la instrucción.
- Se agregó el permiso para utilizar Secrets Manager para conectarse a una base de datos.

Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios para usar el editor de consultas de la consola de Amazon Redshift](#).

Cuando se conecta al clúster desde el editor de consultas nuevo, puede utilizar uno de los dos métodos de autenticación.

Con el editor de consultas, puede realizar lo siguiente:

- Ejecutar consultas con instrucciones SQL.
- Descargar conjuntos de resultados de hasta 100 MB en un archivo de valores separados por comas (CSV).
- Guardar consultas para su reutilización. No se puede guardar consultas en las regiones de Europa (París), Asia-Pacífico (Osaka), Asia-Pacífico (Hong Kong) o Medio Oriente (Baréin).
- Ver los detalles del tiempo de ejecución de consultas para tablas definidas por los usuarios.
- Programar consultas para que se ejecuten en un momento futuro.
- Ver un historial de consultas que creó en el editor de consultas.
- Ejecutar consultas en clústeres mediante el enrutamiento de VPC mejorado.

Consideraciones sobre el editor de consultas

Tenga en cuenta lo siguiente acerca de cómo trabajar con consultas cuando utiliza el editor de consultas:

- La duración máxima de una consulta es de 24 horas.
- El tamaño máximo del resultado de la consulta es de 100 MB. Si una llamada devuelve más de 100 MB de datos de respuesta, la llamada termina.
- El tiempo máximo de retención de los resultados de la consulta es de 24 horas.
- El tamaño máximo de las instrucciones de la consulta es de 100 KB.
- El clúster debe estar en una nube virtual privada (VPC) basada en el servicio Amazon VPC.
- No puede usar transacciones en el editor de consultas. Para obtener más información acerca de las transacciones, consulte [BEGIN](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Puede guardar una consulta con un tamaño máximo de 3000 caracteres.

Conexión a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift mediante herramientas de cliente SQL

Puede conectarse a almacenamientos de datos de Amazon Redshift desde herramientas de cliente SQL mediante conexiones Java Database Connectivity (JDBC), Python y Open Database Connectivity (ODBC). Amazon Redshift no proporciona ni instala ninguna biblioteca o herramienta de cliente SQL. Para utilizar estas herramientas o bibliotecas para trabajar con datos de los almacenamientos de datos, instálelas en el equipo cliente o la instancia de Amazon EC2. Puede utilizar la mayoría de las herramientas de cliente SQL que admiten los controladores JDBC, Python u ODBC.

Utilice la lista de secciones al final de este tema para ayudarle a seguir el proceso de configuración del equipo cliente o la instancia de Amazon EC2 para utilizar una conexión JDBC, Python u ODBC. En estos temas, también se tratan las opciones de seguridad relacionadas para la conexión del cliente al servidor. Además, busque información sobre la configuración y la conexión desde herramientas de cliente SQL, como [Amazon Redshift RSQL](#). Puede probar estas herramientas si aún no tiene una herramienta de inteligencia empresarial que usar. También puede utilizar esta sección para obtener información sobre cómo conectarse a los datos. Por último, si surge algún problema cuando intente conectarse al almacén de datos, puede revisar la información de solución de problemas para identificar soluciones.

Recomendaciones para conectarse con las herramientas cliente

Si se conecta a su clúster de Redshift mediante una dirección IP, puede provocar un tiempo de inactividad adicional si se produce una interrupción o una pérdida de conexión y el clúster se pone en línea en una nueva zona de disponibilidad (AZ). Sin embargo, si aún desea que su aplicación se conecte a Redshift mediante una dirección IP, use la dirección IP privada asociada al punto de conexión de nube privada virtual (VPC) del clúster. Puede encontrarla en los detalles del clúster en Red y seguridad, en la pestaña Propiedades.

Note

Si su aplicación utiliza la dirección IP del nodo principal para acceder al clúster de Redshift, la práctica recomendada es cambiarla para que utilice la URL del punto de conexión del clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#).

Temas

- [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#)
- [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#)
- [Conexión desde herramientas y código cliente](#)
- [Puede conectarse a Amazon Redshift con un perfil de autenticación.](#)
- [Solución de problemas de conexión en Amazon Redshift](#)

Configuración de conexiones en Amazon Redshift

En la siguiente sección, obtenga información sobre cómo configurar conexiones JDBC, Python y ODBC para conectarse al clúster desde las herramientas de cliente SQL. En esta sección se describe cómo configurar conexiones JDBC, Python y ODBC. También describe cómo utilizar la Capa de conexión segura (SSL) y certificados de servidor para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor.

Controladores JDBC, Python y ODBC para Amazon Redshift

Para trabajar con datos en el clúster, debe tener controladores JDBC, Python u ODBC con objeto de establecer una conectividad desde el equipo cliente o instancia. Cifre sus aplicaciones para utilizar operaciones de API de acceso a datos JDBC, Python u ODBC y utilice las herramientas de cliente SQL que admitan JDBC, Python o bien con ODBC.

Amazon Redshift permite descargar los controladores JDBC, Python y ODBC. Estos controladores admiten Soporte. El equipo de Amazon Redshift no prueba los controladores de PostgreSQL ni ofrece asistencia para los mismos. Utilice los controladores específicos de Amazon Redshift cuando se conecte a un clúster de Amazon Redshift. Los controladores de Amazon Redshift tienen las siguientes ventajas:

- compatibilidad con IAM, SSO y autenticación federada
- compatibilidad con los nuevos tipos de datos de Amazon Redshift
- compatibilidad con perfiles de autenticación
- rendimiento mejorado junto con las mejoras de Amazon Redshift

Para obtener más información acerca de cómo descargar los controladores JDBC y ODBC y cómo configurar las conexiones a su clúster, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#), [Conector de Python de Amazon Redshift](#) y [Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift](#).

Para obtener más información sobre cómo administrar las identidades de IAM, incluidas las prácticas recomendadas para los roles de IAM, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Obtención de la cadena de conexión a su clúster

Para conectarse al clúster con la herramienta de cliente SQL, debe tener la cadena de conexión de clúster. Puede encontrar la cadena de conexión al clúster en la consola de Amazon Redshift en la página de detalles del clúster.

Para encontrar la cadena de conexión de un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el nombre del clúster de la lista para abrir sus detalles.
3. Las cadenas de conexión de la URL de JDBC y la URL de ODBC están disponibles, junto con detalles adicionales, en la sección Información general. Cada cadena se basa en la región de AWS en la que se ejecuta el clúster. Haga clic en el icono situado junto a la cadena de conexión adecuada para copiarlo.

Para conectarse a un punto de conexión de clúster, puede utilizar la URL del punto de conexión de clúster de una [solicitud de la API DescribeClusters](#). A continuación se muestra un ejemplo de URL de un punto de conexión de clúster.

```
mycluster.cmeaswqeuae.us-east-2.redshift.amazonaws.com
```

Si ha configurado un nombre de dominio personalizado para el clúster, también puede utilizarlo para conectarse a él. Para obtener más información sobre la creación de un nombre de dominio personalizado, consulte [Configuración de un nombre de dominio personalizado](#).

Note

Cuando se conecte, no utilice la dirección IP de un nodo del clúster ni la dirección IP del punto de conexión de VPC. Utilice siempre el punto de conexión de Redshift para evitar una interrupción innecesaria. La única excepción a utilizar la URL del punto de conexión

es cuando se utiliza un nombre de dominio personalizado. Para obtener más información, consulte [Uso de un nombre de dominio personalizado para las conexiones de cliente](#).

Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift

Puede utilizar una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para conectarse a su clúster de Amazon Redshift desde distintas herramientas de cliente SQL de terceros. El conector JDBC de Amazon Redshift proporciona una solución de código abierto. Puede examinar el código fuente, solicitar mejoras, informar problemas y realizar aportaciones.

Para obtener la información más reciente acerca de los cambios del controlador JDBC, consulte [Registro de cambios](#).

De forma predeterminada, el controlador JDBC de Amazon Redshift está configurado para usar keepalives de TCP y, de este modo, evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones. Puede especificar cuándo comienza el controlador a enviar paquetes keepalive o desactivar la característica mediante la configuración de las propiedades correspondientes en la URL de conexión. Para obtener más información acerca de la sintaxis de la URL de conexión, consulte [Creación de la URL de conexión](#).

Propiedad	Descripción
TCPKeepAlive	Para desactivar keepalives de TCP, establezca esta propiedad en FALSE.

Temas

- [Descargar el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift](#)
- [Instalación del controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift](#)
- [Obtención de la URL de JDBC](#)
- [Creación de la URL de conexión](#)
- [Configuración de una conexión JDBC con Apache Maven](#)
- [Configuración de la autenticación y SSL](#)
- [Configuración del registro](#)

- [Conversiones de tipos de datos](#)
- [Uso de la compatibilidad con instrucciones preparadas](#)
- [Diferencias entre las versiones 2.1 y 1.x del controlador JDBC](#)
- [Creación de archivos de inicialización \(.ini\) para el controlador JDBC versión 2.1](#)
- [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#)
- [Versiones anteriores del controlador JDBC versión 2.1](#)

Descargar el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift

 Note

El controlador JDBC 2.x de Amazon Redshift no está diseñado para ser seguro para subprocesos. Dos o más subprocesos que intentan utilizar la misma conexión simultáneamente pueden provocar interbloqueos, errores, resultados incorrectos u otros comportamientos inesperados.

Si tiene una aplicación multiproceso, le recomendamos que sincronice el acceso al controlador para evitar el acceso simultáneo.

Amazon Redshift ofrece controladores para herramientas compatibles con la API JDBC 4.2. El nombre de clase para este controlador es `com.amazon.redshift.Driver`.

Para obtener información detallada acerca de cómo instalar el controlador JDBC, referenciar las bibliotecas del controlador JDBC y registrar la clase de controlador, consulte los siguientes temas.

En cada computadora en la que utilice el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift, asegúrese de que está instalado Java Runtime Environment (JRE) 8.0.

Si utiliza el controlador JDBC de Amazon Redshift para la autenticación de bases de datos, debe asegurarse de tener la versión 1.11.118 o posterior de AWS SDK para Java en la ruta de clases de Java. Si no tiene AWS SDK para Java instalado, descargue el archivo ZIP con el controlador compatible con JDBC 4.2 y las bibliotecas dependientes del controlador para AWS SDK:

- [Versión 2.1 del controlador compatible con JDBC 4.2 y bibliotecas dependientes del controlador con AWS SDK](#)

Este archivo ZIP contiene la versión 2.1 del controlador que admite JDBC 4.2 y los archivos de biblioteca dependientes del controlador de AWS SDK para Java 1.x. Descomprima los archivos

jar dependientes en la misma ubicación que el controlador JDBC. Solo el controlador JDBC debe estar en CLASSPATH.

Este archivo ZIP no incluye el AWS SDK para Java 1.x completo. No obstante, incluye las bibliotecas dependientes del controlador de AWS SDK para Java 1.x que son necesarias para la autenticación de la base de datos de AWS Identity and Access Management (IAM).

Utilice el controlador JDBC de Amazon Redshift con el AWS SDK necesario para la autenticación de la base de datos de IAM.

Para instalar el AWS SDK para Java 1.x completo, consulte [AWS SDK para Java 1.x](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK para Java.

- [Versión 2.1 del controlador compatible con JDBC 4.2 \(sin AWS SDK\)](#)

Revise la licencia de software y el archivo de registro de cambios del controlador JDBC versión 2.1:

- [Licencia del controlador JDBC versión 2.1](#)
- [Registro de cambios del controlador JDBC versión 2.1](#)

Los controladores JDBC versión 1.2.27.1051 y posterior admiten los procedimientos almacenados de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Creación de procedimientos almacenados en Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Instalación del controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift

Para instalar la versión 2.1 del controlador que admite JDBC 4.2 de Amazon Redshift y las bibliotecas dependientes del controlador para AWS SDK, extraiga los archivos del archivo ZIP al directorio de su elección.

Para instalar la versión 2.1 del controlador que admite JDBC 4.2 de Amazon Redshift (sin el AWS SDK), copie el archivo JAR al directorio de su elección.

Para acceder a un almacén de datos de Amazon Redshift mediante el controlador JDBC de Amazon Redshift, debe realizar la configuración tal como se describe a continuación.

Temas

- [Referencia a las bibliotecas de controladores JDBC](#)
- [Registro de la clase de controlador](#)

Referencia a las bibliotecas de controladores JDBC

La aplicación JDBC o el código Java que utiliza para conectarse a los datos debe obtener acceso a los archivos JAR del controlador. En la aplicación o el código, especifique todos los archivos JAR que haya extraído del archivo ZIP.

Uso del controlador en una aplicación JDBC

Por lo general, las aplicaciones de JDBC proporcionan un conjunto de opciones de configuración que permiten agregar una lista de archivos de bibliotecas de controladores. Utilice las opciones proporcionadas para incluir todos los archivos JAR del archivo ZIP como parte de la configuración del controlador en la aplicación. Para obtener más información, consulte la documentación de su aplicación de JDBC.

Uso del controlador en código Java

Debe incluir todos los archivos de la biblioteca de controladores en la ruta de clase. Esta es la ruta en la que Java Runtime Environment busca las clases y otros archivos de recursos. Para obtener más información, consulte la documentación de Java SE correspondiente con el fin de establecer la ruta de clase para su sistema operativo.

- Windows: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/windows/classpath.html>
- Linux y Solaris: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/technotes/tools/solaris/classpath.html>
- MacOS: la ruta de clases predeterminada de MacOS es el directorio en el que está instalado el controlador JDBC.

Registro de la clase de controlador

Asegúrese de registrar la clase adecuada para su aplicación. Utilice las siguientes clases para conectar el controlador JDBC de Amazon Redshift a los almacenes de datos de Amazon Redshift:

- Las clases `Driver` amplían `java.sql.Driver`.
- Las clases `DataSource` amplían `javax.sql.DataSource` y `javax.sql.ConnectionPoolDataSource`.

El controlador admite los siguientes nombres de clase completamente calificados que son independientes a la versión de JDBC:

- `com.amazon.redshift.jdbc.Driver`

- `com.amazon.redshift.jdbc.DataSource`

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar la clase `DriverManager` para establecer una conexión para JDBC 4.2.

```
private static Connection connectViaDM() throws Exception
{
    Connection connection = null;
    connection = DriverManager.getConnection(CONNECTION_URL);
    return connection;
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo utilizar la clase `DataSource` para establecer una conexión.

```
private static Connection connectViaDS() throws Exception
{
    Connection connection = null;
    11
    Amazon Redshift JDBC Driver Installation and Configuration Guide
    DataSource ds = new com.amazon.redshift.jdbc.DataSource
    ();
    ds.setURL(CONNECTION_URL);
    connection = ds.getConnection();
    return connection;
}
```

Obtención de la URL de JDBC

Para poder conectarse a su clúster de Amazon Redshift desde una herramienta de cliente SQL, necesita saber la URL de JDBC de su clúster. La URL de JDBC tiene el siguiente formato: `jdbc:redshift://endpoint:port/database`.

Los campos del formato anterior presentan los siguientes valores.

Campo	Valor
<code>jdbc</code>	Protocolo para la conexión.
<code>redshift</code>	El subprotocolo que especifica el uso de un controlador de Amazon Redshift para conectarse a la base de datos.
<code>endpoint</code>	El punto de conexión del clúster de Amazon Redshift.
<code>port</code>	Número de puerto que especificó cuando lanzó el clúster. Si tiene un firewall, asegúrese de que este puerto esté abierto para poder usarlo.
<code>database</code>	Base de datos que creó para su clúster.

A continuación, se muestra un ejemplo de la URL de un JDBC: `jdbc:redshift://examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev`

Si sus valores URL contienen alguno de los siguientes caracteres reservados de URI, los valores deben estar codificados en URL:

- ;
- +
- {
- }
- [
-]
- &
- =
- ?
- un espacio vacío

Por ejemplo, si el valor de PWD es `password:password`, una URL de conexión que utilice ese valor sería como la siguiente:

```
jdbc:redshift://redshift.company.us-west-1.redshift.amazonaws.com:9000/dev;UID=amazon;PWD=password%3Apassword
```

Para obtener información acerca de cómo crear su propia conexión JDBC, consulte [Obtención de la cadena de conexión a su clúster](#).

Si el equipo cliente no puede conectarse a la base de datos, puede solucionar los posibles problemas. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de conexión en Amazon Redshift](#).

Creación de la URL de conexión

Utilice la URL de conexión para proporcionar información de conexión al almacén de datos al que se accede. A continuación, se muestra el formato de la URL de conexión del controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift. A continuación, [Host] es el punto de conexión del servidor de Amazon Redshift y [Port] es el número del puerto del protocolo de control de transmisión (TCP) que utiliza el servidor para atender las solicitudes de los clientes.

```
jdbc:redshift://[Host]:[Port]
```

A continuación, se muestra el formato de una URL de conexión que especifica algunos parámetros de configuración opcionales.

```
jdbc:redshift://[Host]:[Port]/[database];[Property1]=[Value];  
[Property2]=[Value];
```

Si sus valores URL contienen alguno de los siguientes caracteres reservados de URI, los valores deben estar codificados en URL:

- ;
- +
- {
- }
- [
-]
- &
- =
- ?

- un espacio vacío

Por ejemplo, si el valor de PWD es `password:password`, una URL de conexión que utilice ese valor sería como la siguiente:

```
jdbc:redshift://redshift.company.us-west-1.redshift.amazonaws.com:9000/  
dev;UID=amazon;PWD=password%3Apassword
```

Por ejemplo, imagine que desea conectarse al puerto 9000 en un clúster de Amazon Redshift en la región EE. UU. Oeste (Norte de California) en AWS. Además, desea acceder a la base de datos denominada `dev` y autenticar la conexión mediante un nombre de usuario de base de datos y una contraseña. En este caso, se utiliza la siguiente URL de conexión.

```
jdbc:redshift://redshift.company.us-west-1.redshift.amazonaws.com:9000/  
dev;UID=amazon;PWD=amazon
```

Puede utilizar los siguientes caracteres para separar las opciones de configuración del resto de la cadena de URL:

- ;
- ?

Por ejemplo, las siguientes cadenas de URL son equivalentes:

```
jdbc:redshift://my_host:5439/dev;ssl=true;defaultRowFetchSize=100
```

```
jdbc:redshift://my_host:5439/dev?ssl=true;defaultRowFetchSize=100
```

Puede utilizar los siguientes caracteres para separar las opciones de configuración unas de otras en la cadena de URL:

- ;
- &

Por ejemplo, las siguientes cadenas de URL son equivalentes:

```
jdbc:redshift://my_host:5439/dev;ssl=true;defaultRowFetchSize=100
```

```
jdbc:redshift://my_host:5439/dev;ssl=true&defaultRowFetchSize=100
```

En el siguiente ejemplo de URL, se especifica un nivel de registro igual a 6 y la ruta a los registros.

```
jdbc:redshift://redshift.amazonaws.com:5439/dev;DSILogLevel=6;LogPath=/home/user/logs;
```

No duplique las propiedades en la URL de conexión.

Para obtener una lista completa de las opciones de configuración que se pueden especificar, consulte [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#).

Note

Cuando se conecte, no utilice la dirección IP de un nodo del clúster ni la dirección IP del punto de conexión de VPC. Utilice siempre el punto de conexión de Redshift para evitar una interrupción innecesaria. La única excepción a utilizar la URL del punto de conexión es cuando se utiliza un nombre de dominio personalizado. Para obtener más información, consulte [Uso de un nombre de dominio personalizado para las conexiones de cliente](#).

Configuración de una conexión JDBC con Apache Maven

Apache Maven es una herramienta de software para la comprensión y administración de proyectos. AWS SDK para Java es compatible con los proyectos de Apache Maven. Para obtener más información, consulte [Uso del SDK con Apache Maven](#) en la Guía para desarrolladores de AWS SDK para Java.

Si usa Apache Maven, puede configurar y crear sus proyectos de forma que utilicen un controlador JDBC de Amazon Redshift para conectarse al clúster de Amazon Redshift. Para hacerlo, agregue el controlador JDBC como dependencia en el archivo `pom.xml` de su proyecto. Si usa Maven para configurar su proyecto y desea usar una conexión JDBC, siga los pasos que se indican en la siguiente sección.

Pasos para configurar el controlador JDBC como una dependencia de Maven

1. Agregue el repositorio de Amazon o el de Maven Central a la sección de repositorios de su archivo `pom.xml`.

 Note

La URL del siguiente código devuelve un error si se utiliza en un navegador. Utilice esta URL solo en el contexto de un proyecto Maven.

Para conectarse mediante la capa de conexión segura (SSL), agregue el siguiente repositorio al archivo `pom.xml`.

```
<repositories>
  <repository>
    <id>redshift</id>
    <url>https://s3.amazonaws.com/redshift-maven-repository/release</url>
  </repository>
</repositories>
```

En el caso de un repositorio de Maven Central, agregue lo siguiente al archivo `pom.xml`.

```
<repositories>
  <repository>
    <id>redshift</id>
    <url>https://repo1.maven.org/maven2</url>
  </repository>
</repositories>
```

2. Declare la versión del controlador que desea usar en la sección de dependencias de su archivo `pom.xml`.

Amazon Redshift ofrece controladores para herramientas compatibles con la API JDBC 4.2. Para obtener información acerca de la funcionalidad admitida por estos controladores, consulte [Descargar el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift](#).

En el siguiente ejemplo, reemplace *driver-version* por la versión de su controlador; por ejemplo, `2.1.0.1`. En el caso de un controlador compatible con JDBC 4.2, utilice lo siguiente.

```
<dependency>
  <groupId>com.amazon.redshift</groupId>
  <artifactId>redshift-jdbc42</artifactId>
  <version>driver-version</version>
```

```
</dependency>
```

El nombre de clase para este controlador es `com.amazon.redshift.Driver`.

Los controladores Maven de Amazon Redshift necesitan contar con las siguientes dependencias opcionales cuando se utiliza la autenticación de base de datos de IAM.

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk-core</artifactId>
  <version>1.12.23</version>
  <scope>runtime</scope>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk-redshift</artifactId>
  <version>1.12.23</version>
  <scope>runtime</scope>
  <optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-java-sdk-sts</artifactId>
  <version>1.12.23</version>
  <scope>runtime</scope>
  <optional>true</optional>
</dependency>
```

Para actualizar o cambiar el controlador JDBC de Amazon Redshift a la última versión, modifique primero la sección de versión de la dependencia a la última versión del controlador. Luego limpie su proyecto con el Maven Clean Plugin, como se indica a continuación.

```
mvn clean
```

Configuración de la autenticación y SSL

Con el fin de proteger los datos contra accesos no autorizados, los almacenes de datos de Amazon Redshift requieren la autenticación de todas las conexiones mediante credenciales de usuario.

Algunos almacenes de datos también requieren que las conexiones se realicen a través del protocolo de capa de conexión segura (SSL), ya sea con autenticación unidireccional o sin ella.

El controlador JDBC Versión 2.1 de Amazon Redshift proporciona compatibilidad total con estos protocolos de autenticación.

La versión de SSL que admite el controlador depende de la versión de JVM que se utilice. Para obtener información acerca de las versiones de SSL compatibles con cada versión de Java, consulte [Diagnóstico de TLS, SSL y HTTPS](#) en el Blog de Administración de productos de Java Platform Group.

La versión de SSL utilizada para la conexión es la versión más alta que admiten tanto el controlador como el servidor, la cual se determina en el momento de la conexión.

Configure el controlador JDBC de Amazon Redshift versión 2.1 para autenticar la conexión de acuerdo con los requisitos de seguridad del servidor de Redshift al que se está conectando.

Para autenticar la conexión, proporcione siempre su nombre de usuario y contraseña de Redshift. En función de si SSL está habilitado y requerido en el servidor, es posible que también necesite configurar el controlador para que se conecte a través de SSL. También podría utilizar la autenticación SSL unidireccional para que el cliente (el propio controlador) verifique la identidad del servidor.

Debe proporcionar la información de configuración al controlador en la URL de conexión. Para obtener más información acerca de la sintaxis de la URL de conexión, consulte [Creación de la URL de conexión](#).

SSL referencia TLS o SSL, es decir, Transport Layer Security y capa de conexión segura, respectivamente. El controlador es compatible con las versiones estándar del sector de TLS o SSL.

Configuración de la autenticación de IAM

Si se conecta a un servidor de Amazon Redshift mediante la autenticación de IAM, establezca las siguientes propiedades como parte de la cadena de conexión del origen de datos.

Para obtener más información acerca de la autenticación de IAM, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Para usar la autenticación de IAM, utilice uno de los siguientes formatos de cadena de conexión:

Cadena de conexión	Descripción
<code>jdbc:redshift:iam:// [host]:[port]/[db]</code>	Una cadena de conexión normal. El controlador infiere el ClusterID y la región del alojamiento.
<code>jdbc:redshift:iam:// [cluster-id]: [region]/[db]</code>	A partir del ClusterID y de la región, el controlador recupera la información del alojamiento.
<code>jdbc:redshift:iam:// [host]/[db]</code>	El controlador utiliza el puerto 5439 de forma predeterminada e infiere el ClusterID y la región del alojamiento. Según el puerto que haya seleccionado al crear, modificar o migrar el clúster, se permitirá el acceso al puerto seleccionado.

Especificación de perfiles

Si utiliza la autenticación de IAM, puede especificar cualquier otra propiedad de conexión necesaria u opcional en un nombre de perfil. De este modo, puede evitar incluir determinada información directamente en la cadena de conexión. El nombre del perfil se especifica en la cadena de conexión mediante la propiedad Profile (Perfil).

Se pueden agregar perfiles al archivo de credenciales de AWS. La ubicación predeterminada de este archivo es `~/.aws/credentials`

Puede cambiar el valor predeterminado si configura la ruta en la siguiente variable de entorno: `AWS_CREDENTIAL_PROFILES_FILE`

Para obtener más información acerca de los perfiles, consulte [Uso de las credenciales de AWS](#) en la AWS SDK para Java.

Uso de credenciales del perfil de instancias

Si ejecuta una aplicación en una instancia de Amazon EC2 que está asociada a un rol de IAM, puede conectarse mediante las credenciales del perfil de instancias.

Para ello, utilice uno de los formatos de cadena de conexión de IAM que figuran en la tabla precedente y establezca la propiedad de conexión `dbuser` en el nombre de usuario de Amazon Redshift al que se conectará.

Para obtener más información acerca de los perfiles de instancias, consulte [Administración de accesos](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de proveedores de credenciales

Además, el controlador es compatible con los complementos de proveedores de credenciales correspondientes a los siguientes servicios:

- AWS IAM Identity Center
- Active Directory Federation Service (ADFS)
- Servicio de JSON Web Tokens (JWT)
- Servicio de Microsoft Azure Active Directory (AD) y navegador del servicio de Microsoft Azure Active Directory (AD)
- Servicio de Okta
- Servicio de PingFederate
- Navegador de SAML para servicios de SAML, tales como Okta, Ping o ADFS

Si utiliza uno de estos servicios, la URL de conexión debe especificar las siguientes propiedades:

- `Plugin_Name`: la ruta de clase completa para la clase de complemento del proveedor de credenciales.
- `IdP_Host`: el alojamiento del servicio que se utiliza para la autenticación en Amazon Redshift.
- `IdP_Port`: el puerto en el que se atiende el alojamiento para el servicio de autenticación. No es necesario para el caso de Okta.
- `Usuario`: el nombre de usuario para el servidor `idp_host`.
- `Contraseña`: la contraseña asociada al nombre de usuario `idp_host`.
- `DbUser`: el nombre de usuario de Amazon Redshift con el cual se conecta.
- `SSL_insecure`: indica si se debe verificar el certificado del servidor IDP.
- `Client_ID`: el ID de cliente asociado al nombre de usuario en el portal de Azure AD. Se usa únicamente para Azure AD.

- **Client_Secret:** el secreto del cliente asociado al ID del cliente en el portal de Azure AD. Se usa únicamente para Azure AD.
- **IdP_Tenant:** el ID de inquilino de Azure AD para su aplicación de Amazon Redshift. Se usa únicamente para Azure AD.
- **App_ID:** el ID de la aplicación Okta para su aplicación de Amazon Redshift. Se usa únicamente para Okta.
- **App_Name:** el nombre de la aplicación Okta opcional para su aplicación de Amazon Redshift. Se usa únicamente para Okta.
- **Partner_SPID:** el valor opcional del SPID (ID del proveedor de servicios) del socio. Se usa únicamente para PingFederate.
- **Idc_Region:** la Región de AWS donde se encuentra la instancia de AWS IAM Identity Center. Solo se usa para AWS IAM Identity Center.
- **Isuser_Url:** el punto de conexión de la instancia del servidor de AWS IAM Identity Center. Solo se usa para AWS IAM Identity Center.

Si utiliza un complemento del navegador para uno de estos servicios, la URL de conexión también puede incluir lo siguiente:

- **Login_URL:** la dirección URL del recurso en el sitio web del proveedor de identidad cuando se utiliza el lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) o los servicios Azure AD a través de un complemento del navegador. Este parámetro es obligatorio si utiliza un complemento del navegador.
- **Listen_Port:** el puerto que utiliza el controlador para obtener la respuesta SAML del proveedor de identidades cuando se utilizan los servicios SAML, Azure AD o AWS IAM Identity Center a través de un complemento del navegador.
- **IdP_Response_Timeout:** el periodo de tiempo, en segundos, que espera el controlador para obtener la respuesta SAML del proveedor de identidades cuando se usan los servicios SAML, Azure AD o AWS IAM Identity Center a través de un complemento del navegador.

Para obtener más información acerca de las propiedades adicionales de la cadena de conexión, consulte [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#).

Uso de solo el nombre de usuario y la contraseña

Si el servidor al que se conecta no utiliza SSL, solo tendrá que proporcionar su nombre de usuario de Redshift y contraseña para autenticar la conexión.

Para configurar la autenticación mediante solo su nombre de usuario de Redshift y contraseña

1. Establezca la propiedad UID a su nombre de usuario de Redshift para acceder al servidor de Amazon Redshift.
2. Establezca la propiedad PWD a la contraseña correspondiente a su nombre de usuario de Redshift.

Uso de SSL sin verificación de identidad

Si el servidor al que se conecta utiliza SSL pero no requiere verificación de identidad, entonces se puede configurar el controlador para que use una fábrica de SSL sin validación.

Para configurar una conexión SSL sin verificación de identidad

1. Establezca la propiedad UID a su nombre de usuario de Redshift para acceder al servidor de Amazon Redshift.
2. Establezca la propiedad PWD a la contraseña correspondiente a su nombre de usuario de Redshift.
3. Establezca la propiedad SSLFactory en `com.amazon.redshift.ssl.NonValidatingFactory`.

Uso de la autenticación SSL unidireccional

Si el servidor al que se conecta utiliza SSL y dispone de un certificado, entonces se puede configurar el controlador de modo que verifique la identidad del servidor mediante una autenticación unidireccional.

La autenticación unidireccional requiere un certificado SSL firmado y de confianza que permita verificar la identidad del servidor. Se puede configurar el controlador para que utilice un certificado específico u obtenga acceso a un TrustStore que contenga el certificado pertinente. Si no se especifica un certificado o TrustStore, el controlador utiliza el TrustStore de Java predeterminado (por lo general, `jssecacerts` o `cacerts`).

Para configurar la autenticación SSL unidireccional

1. Establezca la propiedad UID a su nombre de usuario de Redshift para acceder al servidor de Amazon Redshift.
2. Establezca la propiedad PWD a la contraseña correspondiente a su nombre de usuario de Redshift.
3. Establezca la propiedad SSL en “true” (verdadera).
4. Establezca la propiedad SSLRootCert en la ubicación del certificado de entidad de certificación raíz.
5. Si no utiliza uno de los TrustStores de Java predeterminados, realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea especificar un certificado de servidor, establezca la propiedad SSLRootCert en la ruta completa del certificado.
 - Para especificar un TrustStore, realice lo siguiente:
 - a. Utilice el programa keytool para agregar el certificado del servidor al TrustStore que desea usar.
 - b. Especifique el TrustStore y la contraseña que se utilizará cuando se inicie la aplicación Java con el controlador. Por ejemplo:
6. Elija una:
 - Para validar el certificado, establezca la propiedad SSLMode en verify-ca.
 - Para validar el certificado y verificar el nombre de alojamiento que aparece en él, establezca la propiedad SSLMode en verify-full.

```
-Djavax.net.ssl.trustStore=[TrustStoreName]  
-Djavax.net.ssl.trustStorePassword=[TrustStorePassword]  
-Djavax.net.ssl.trustStoreType=[TrustStoreType]
```

Configuración del registro

Puede activar el registro en el controlador para que sea de ayuda en el diagnóstico de problemas.

Puede registrar la información del controlador mediante los siguientes métodos:

- Para guardar la información registrada en archivos .log, consulte [Uso de archivos de registros](#).

- Para enviar la información registrada a LogStream o LogWriter que se especifica en DriverManager, consulte [Uso de LogStream o LogWriter](#).

Debe proporcionar la información de configuración al controlador en la URL de conexión. Para obtener más información acerca de la sintaxis de la URL de conexión, consulte [Creación de la URL de conexión](#).

Uso de archivos de registros

Solo active el registro durante tiempo suficiente para capturar un problema. El registro reduce el rendimiento y puede consumir una gran cantidad de espacio en el disco.

Establezca la clave LogLevel en su URL de conexión para activar el registro y especificar la cantidad de detalles incluidos en los archivos de registros. En la siguiente tabla, se enumeran los niveles de registro proporcionados por el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift, ordenados desde el menos detallado hasta el más detallado.

Valor de LogLevel	Descripción
1	Se registran eventos de errores graves que harán que el controlador se anule.
2	Se registran eventos de errores que podrían hacer que el controlador siga ejecutándose.
3	Se registran eventos que podrían dar lugar a un error si no se toman medidas al respecto. Este nivel de registro y los niveles superiores también registran las consultas del usuario.
4	Se registra información general que describe el progreso del controlador.
5	Se registra información detallada útil para depurar el controlador.
6	Se registra toda la actividad del controlador.

Para configurar el registro que utiliza los archivos de registros

1. Establezca la propiedad `LogLevel` en el nivel de información que desee incluir en los archivos de registros.
2. Establezca la propiedad `LogPath` en la ruta completa de la carpeta en la que desea guardar los archivos de registros.

Por ejemplo, la siguiente URL de conexión habilita el nivel de registro 3 y guarda los archivos de registro en la carpeta `C:\temp: jdbc:redshift://redshift.company.us-west-1.redshift.amazonaws.com:9000/Default;DSILogLevel=3;LogPath=C:\temp`

3. Para asegurarse de que la nueva configuración surta efecto, reinicie su aplicación JDBC y vuelva a conectarse al servidor.

El controlador JDBC de Amazon Redshift produce los siguientes archivos de registros en la ubicación que se especifica en la propiedad `LogPath`:

- El archivo `redshift_jdbc.log` que registra la actividad del controlador y no es específica de una conexión.
- El archivo `redshift_jdbc_connection_[Number].log` correspondiente a cada conexión realizada a la base de datos, en el que `[Number]` es un número que identifica a cada archivo de registro. Este archivo registra la actividad del controlador específica de la conexión.

Si el valor de `LogPath` no es válido, el controlador envía la información registrada a la secuencia de salida estándar (`System.out`)

Uso de `LogStream` o `LogWriter`

Solo active el registro durante tiempo suficiente para capturar un problema. El registro reduce el rendimiento y puede consumir una gran cantidad de espacio en el disco.

Establezca la clave `LogLevel` en su URL de conexión para activar el registro y especificar la cantidad de detalles enviados a `LogStream` o `LogWriter` que se indican en `DriverManager`.

Para activar el registro que utiliza el `LogStream` o `LogWriter`:

1. Para configurar el controlador de modo que registre información general que describa el progreso del controlador, establezca la propiedad `LogLevel` en 1 o `INFO`.
2. Para asegurarse de que la nueva configuración surta efecto, reinicie su aplicación JDBC y vuelva a conectarse al servidor.

Conversiones de tipos de datos

El controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift admite varios formatos de datos frecuentes, por lo que permite la conversión entre los tipos de datos de Amazon Redshift, SQL y Java.

En la siguiente tabla, se enumeran los mapeos de tipos de datos admitidos.

Tipo de Amazon Redshift	Tipo de SQL	Tipo de Java
BIGINT	SQL_BIGINT	Largo
BOOLEAN	SQL_BIT	Booleano
CHAR	SQL_CHAR	Cadena
DATE	SQL_TYPE_DATE	java.sql.Date
DECIMAL	SQL_NUMERIC	BigDecimal
DOUBLE PRECISION	SQL_DOUBLE	Doble
GEOMETRY	SQL_LONGVARBINARY	byte[]
INTEGER	SQL_INTEGER	Entero
OID	SQL_BIGINT	Largo
SUPER	SQL_LONGVARCHAR	Cadena
REAL	SQL_REAL	Flotante
SMALLINT	SQL_SMALLINT	Short
TEXT	SQL_VARCHAR	Cadena
TIME	SQL_TYPE_TIME	java.sql.time
TIMETZ	SQL_TYPE_TIME	java.sql.time
TIMESTAMP	SQL_TYPE_TIMESTAMP	java.sql.Timestamp
TIMESTAMPTZ	SQL_TYPE_TIMESTAMP	java.sql.Timestamp

Tipo de Amazon Redshift	Tipo de SQL	Tipo de Java
VARCHAR	SQL_VARCHAR	Cadena

Uso de la compatibilidad con instrucciones preparadas

El controlador JDBC de Amazon Redshift admite instrucciones preparadas. Puede utilizar instrucciones preparadas para mejorar el rendimiento de las consultas basadas en parámetros que deban ejecutarse varias veces durante la misma conexión.

Una instrucción preparada es una instrucción SQL que se compila en el lado del servidor pero que no se ejecuta de inmediato. La instrucción compilada se almacena en el servidor como un objeto `PreparedStatement` hasta que se cierra dicho objeto o la conexión. Mientras exista ese objeto, se puede ejecutar la instrucción preparada tantas veces como sea necesario con distintos valores de parámetros, sin necesidad de volver a compilar la instrucción. Gracias a esta reducción de la sobrecarga, el conjunto de consultas se ejecuta con mayor rapidez.

Para obtener más información acerca de las instrucciones preparadas, consulte “Uso de instrucciones preparadas” en el [Tutorial sobre conocimientos básicos de JDBC de Oracle](#).

Puede preparar una instrucción que contenga varias consultas. Por ejemplo, la siguiente instrucción preparada contiene dos consultas `INSERT`:

```
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("INSERT INTO  
MyTable VALUES (1, 'abc'); INSERT INTO CompanyTable VALUES  
(1, 'abc');");
```

Asegúrese de que estas consultas no dependan de los resultados de otras consultas que se hayan especificado dentro de la misma instrucción preparada. Como las consultas no se ejecutan durante el paso de preparación, los resultados aún no se han devuelto y no se encuentran disponibles para las demás consultas en la misma instrucción preparada.

Por ejemplo, no se permite la siguiente instrucción preparada, en la que se crea una tabla y, a continuación, se insertan valores en esa tabla recién creada:

```
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement("CREATE  
TABLE MyTable(col1 int, col2 varchar); INSERT INTO myTable  
VALUES (1, 'abc');");
```

Si se intenta preparar esta instrucción, el servidor devuelve un error en el que se indica que la tabla de destino (myTable) aún no existe. La consulta CREATE se debe ejecutar antes de que se pueda preparar la consulta INSERT.

Diferencias entre las versiones 2.1 y 1.x del controlador JDBC

En esta sección, se describen las diferencias que presenta la información devuelta por las versiones 2.1 y 1.x del controlador JDBC. El controlador JDBC versión 1.x se suspende.

En la siguiente tabla, se muestra la información de DatabaseMetadata que devuelven las funciones getDatabaseProductName() y getDatabaseProductVersion() para cada versión del controlador JDBC. El controlador JDBC versión 2.1 obtiene los valores mientras se establece la conexión. El controlador JDBC versión 1.x obtiene los valores a partir de una consulta.

Versión del controlador JDBC	Resultado de getDatabaseProductName()	Resultado de getDatabaseProductVersion()
2.1	Redshift	8.0.2
1.x	PostgreSQL	08.00.0002

En la siguiente tabla, se muestra la información de DatabaseMetadata que devuelve la función getTypeInfo para cada versión del controlador JDBC.

Versión del controlador JDBC	Resultado de getTypeInfo
2.1	Consistente con los tipos de datos de Redshift
1.x	Consistente con los tipos de datos de PostgreSQL

Creación de archivos de inicialización (.ini) para el controlador JDBC versión 2.1

Mediante el uso de archivos de inicialización (.ini) para el controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift, es posible especificar los parámetros de configuración en el nivel del sistema. Por ejemplo, los parámetros de autenticación del IdP federado pueden variar para cada aplicación. El archivo .ini proporciona una ubicación común para que los clientes SQL obtengan los parámetros de configuración necesarios.

Se puede crear un archivo de inicialización (.ini) del controlador JDBC versión 2.1 que contenga opciones de configuración para clientes SQL. El nombre del archivo predeterminado es `rsjdbc.ini`. El controlador JDBC versión 2.1 busca el archivo .ini en las siguientes ubicaciones, enumeradas según el orden de prioridad:

- El parámetro `IniFile` en la URL de conexión o en el cuadro de diálogo de propiedades de conexión del cliente SQL. Asegúrese de que el parámetro `IniFile` contenga la ruta completa al archivo .ini, incluido el nombre de este. Para obtener información acerca del parámetro `IniFile`, consulte [IniFile](#). Si el parámetro `IniFile` no especifica de manera correcta la ubicación del archivo .ini, se mostrará un error.
- Variables de entorno como `AMAZON_REDSHIFT_JDBC_INI_FILE` con la ruta completa, incluido el nombre del archivo. Puede utilizar `rsjdbc.ini` o especificar un nombre de archivo. Si la variable de entorno `AMAZON_REDSHIFT_JDBC_INI_FILE` no especifica de manera correcta la ubicación del archivo .ini, se mostrará un error.
- Directorio donde se encuentra el archivo JAR del controlador.
- Directorio de inicio del usuario.
- Directorio temporal del sistema.

Puede organizar el archivo .ini en secciones; por ejemplo, `[DRIVER]`. Cada una de las secciones contiene pares de valor de clave que especifican varios parámetros de conexión. Puede utilizar el parámetro `IniSection` para especificar una sección en el archivo .ini. Para obtener información acerca del parámetro `IniSection`, consulte [IniSection](#).

A continuación, se muestra un ejemplo del formato del archivo .ini, con secciones para `[DRIVER]`, `[DEV]`, `[QA]` y `[PROD]`. La sección `[DRIVER]` puede aplicarse a cualquier conexión.

```
[DRIVER]
key1=val1
key2=val2

[DEV]
key1=val1
key2=val2

[QA]
key1=val1
key2=val2
```

```
[PROD]
key1=val1
key2=val2
```

El controlador JDBC versión 2.1 carga los parámetros de configuración desde las siguientes ubicaciones, enumeradas según el orden de prioridad:

- parámetros de configuración predeterminados en el código de la aplicación
- propiedades de la sección [DRIVER] del archivo .ini, en caso de estar incluidas
- parámetros de configuración de la sección personalizada, siempre que la opción `IniSection` se proporcione en la URL de conexión o en el cuadro de diálogo de propiedades de la conexión del cliente SQL
- propiedades del objeto de propiedad de conexión especificado en la llamada a `getConnection`
- parámetros de configuración especificados en la URL de conexión

Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1

A continuación, puede encontrar descripciones relativas a las opciones que puede especificar para la versión 2.1 del controlador JDBC de Amazon Redshift. Las opciones de configuración no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Puede establecer las propiedades de configuración mediante la URL de conexión. Para obtener más información, consulte [Creación de la URL de conexión](#).

Temas

- [AccessKeyID](#)
- [AllowDBUserOverride](#)
- [App_ID](#)
- [App_Name](#)
- [ApplicationName](#)
- [AuthProfile](#)
- [AutoCreate](#)
- [Client_ID](#)
- [Client_Secret](#)
- [ID del clúster](#)

- [Compresión](#)
- [connectTimeout](#)
- [connectionTimezone](#)
- [databaseMetadataCurrentDbOnly](#)
- [DbUser](#)
- [DbGroups](#)
- [DBNAME](#)
- [defaultRowFetchSize](#)
- [DisablesValidQuery](#)
- [enableFetchRingBuffer](#)
- [enableMultiSqlSupport](#)
- [fetchRingBufferSize](#)
- [ForceLowercase](#)
- [groupFederation](#)
- [HOST](#)
- [IAMDisableCache](#)
- [IAMDuration](#)
- [Idc_Client_Display_Name](#)
- [Idc_Region](#)
- [IdP_Host](#)
- [IdP_Port](#)
- [IdP_Tenant](#)
- [IdP_Response_Timeout](#)
- [IniFile](#)
- [IniSection](#)
- [isServerless](#)
- [Issuer_Url](#)
- [Listen_Port](#)
- [Login_URL](#)

- [loginTimeout](#)
- [loginToRp](#)
- [LogLevel](#)
- [LogPath](#)
- [OverrideSchemaPatternType](#)
- [Partner_SPID](#)
- [Contraseña](#)
- [Plugin_Name](#)
- [PORT](#)
- [Preferred_Role](#)
- [Perfil](#)
- [PWD](#)
- [queryGroup](#)
- [readOnly](#)
- [Región](#)
- [reWriteBatchedInserts](#)
- [reWriteBatchedInsertsSize](#)
- [roleArn](#)
- [roleSessionName](#)
- [scope](#)
- [SecretAccessKey](#)
- [SessionToken](#)
- [serverlessAcctId](#)
- [serverlessWorkGroup](#)
- [socketFactory](#)
- [socketTimeout](#)
- [SSL](#)
- [SSL_Insecure](#)
- [SSLCert](#)

- [SSLFactory](#)
- [SSLKey](#)
- [SSLMode](#)
- [SSLPassword](#)
- [SSLRootCert](#)
- [StsEndpointUrl](#)
- [tcpKeepAlive](#)
- [token](#)
- [token_type](#)
- [UID](#)
- [Usuario](#)
- [webIdentityToken](#)

AccessKeyID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Puede especificar este parámetro para ingresar la clave de acceso de IAM correspondiente al usuario o rol. Por lo general, puede localizar la clave si busca en una cadena o en un perfil de usuario existente. Si especifica este parámetro, también debe especificar el parámetro `SecretAccessKey`. Si se pasa en la URL de JDBC, `AccessKeyID` debe estar codificado en URL.

Este parámetro es opcional.

AllowDBUserOverride

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica si el controlador utiliza el valor `DbUser` de la aserción SAML o el valor que se especifica en la propiedad de conexión `DbUser` en la URL de conexión.

Este parámetro es opcional.

1

El controlador utiliza el valor `DbUser` de la aserción SAML.

Si la aserción SAML no especifica un valor para `DBUser`, el controlador utiliza el valor especificado en la propiedad de conexión `DBUser`. Si la propiedad de conexión no especifica un valor, el controlador utiliza el valor especificado en el perfil de conexión.

0

El controlador utiliza el valor `DBUser` especificado en la propiedad de conexión `DBUser`.

Si la propiedad de conexión `DBUser` no especifica un valor, el controlador utiliza el valor especificado en el perfil de conexión. Además, si el perfil de conexión no especifica un valor, el controlador utiliza el valor de la aserción SAML.

App_ID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID único proporcionado por Okta que se asocia a su aplicación de Amazon Redshift.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio de Okta.

App_Name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de la aplicación Okta que utiliza en la autenticación de la conexión con Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

ApplicationName

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Nombre de la aplicación que se va a pasar a Amazon Redshift con fines de auditoría.

Este parámetro es opcional.

AuthProfile

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del perfil de autenticación que se utilizará para conectarse a Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

AutoCreate

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si el controlador logra que se cree un nuevo usuario cuando el usuario especificado no existe.

Este parámetro es opcional.

true

Si el usuario especificado por DBUser o ID único (UID) no existe, se crea un nuevo usuario con ese nombre.

false

El controlador no logra que se creen nuevos usuarios. Si el usuario especificado no existe, se produce un error en la autenticación.

Client_ID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de cliente que se utilizará al autenticar la conexión mediante el servicio Azure AD.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

Client_Secret

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El secreto del cliente que se utilizará al autenticar la conexión mediante el servicio Azure AD.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

ID del clúster

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del clúster de Amazon Redshift al que desea conectarse. El controlador intenta detectar este parámetro desde el host dado. Si utiliza un equilibrador de carga de red (NLB) y se conecta a través de IAM, el controlador no lo detectará, por lo que puede configurarlo con esta opción de conexión.

Este parámetro es opcional.

Compresión

- Valor predeterminado: desconectado
- Tipo de datos: cadena

Método de compresión utilizado para la comunicación mediante protocolo de conexión entre el servidor de Amazon Redshift y el cliente o el controlador.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

- lz4

Establece el método de compresión utilizado para la comunicación mediante protocolo de conexión con Amazon Redshift a lz4.

- off

No utiliza la compresión para la comunicación mediante protocolo de conexión con Amazon Redshift.

connectTimeout

- Valor predeterminado: 10
- Tipo de datos: entero

Valor de tiempo de espera que se utilizará para las operaciones de conexión de socket. Si el tiempo necesario para establecer una conexión de Amazon Redshift supera este valor, se considera que la conexión no está disponible. El tiempo de espera se especifica en segundos. Un valor de 0 indica que no se especifica ningún tiempo de espera.

Este parámetro es opcional.

connectionTimezone

- Valor predeterminado: LOCAL
- Tipo de datos: cadena

Zona horaria en el nivel de sesión.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

LOCAL

Configura la zona horaria en el nivel de sesión en la zona horaria de la JVM LOCAL.

SERVER

Configura la zona horaria en el nivel de sesión en la zona horaria establecida para el usuario en el servidor de Amazon Redshift. Puede configurar las zonas horarias en el nivel de sesión para los usuarios con el siguiente comando:

```
ALTER USER  
[...]  
SET TIMEZONE TO [...];
```

databaseMetadataCurrentDbOnly

- Valor predeterminado: true
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si la API de metadatos recupera datos de todas las bases de datos accesibles o únicamente de la base de datos que está conectada.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

true

La aplicación recupera los metadatos de una base de datos única.

false

La aplicación recupera los metadatos de todas las bases de datos a las que se puede acceder.

DbUser

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de usuario que se utilizará con su cuenta de Amazon Redshift. Puede utilizar un ID que no exista actualmente si ha habilitado la propiedad AutoCreate.

Este parámetro es opcional.

DbGroups

- Valor predeterminado: PUBLIC
- Tipo de datos: cadena

Una lista separada por comas de los nombres de grupos de bases de datos existentes que DBUser une para la sesión actual.

Este parámetro es opcional.

DBNAME

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Nombre de la base de datos a la que se va a conectar. Puede utilizar esta opción para especificar el nombre de la base de datos en la URL de conexión de JDBC.

Este parámetro es obligatorio. Debe especificar el nombre de la base de datos, ya sea en la URL de conexión o en las propiedades de conexión de la aplicación cliente.

defaultRowFetchSize

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

Esta opción especifica un valor predeterminado para `getFetchSize`.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

0

Recupere todas las filas en una sola operación.

Entero positivo

Número de filas que se recuperan de la base de datos en cada una de las iteraciones de recuperación de `ResultSet`.

DisableIsValidQuery

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si el controlador envía una nueva consulta a la base de datos cuando se utiliza el método `Connection.isValid()` para determinar si la conexión a la base de datos se encuentra activa.

Este parámetro es opcional.

`true`

El controlador no envía una consulta cuando se utiliza el método `Connection.isValid()` para determinar si la conexión a la base de datos se encuentra activa. Con ello, es posible que el controlador identifique de manera incorrecta la conexión a la base de datos como activa en caso de que el servidor de la base de datos se haya apagado inesperadamente.

`false`

El controlador envía una consulta cuando se utiliza el método `Connection.isValid()` para determinar si la conexión a la base de datos se encuentra activa.

`enableFetchRingBuffer`

- Valor predeterminado: `true`
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica que el controlador recupera las filas mediante un búfer de anillo en un subproceso separado. El parámetro `fetchRingBufferSize` determina el tamaño del búfer de anillo.

Si una transacción detecta una instrucción que contiene varios comandos SQL separados por punto y coma, el búfer del anillo de recuperación de esa transacción se establece en falso. El valor de `enableFetchRingBuffer` no cambia.

Este parámetro es opcional.

`enableMultiSqlSupport`

- Valor predeterminado: `true`
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si se deben procesar varios comandos SQL separados por punto y coma en una instrucción.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

true

El controlador procesa varios comandos SQL, separados por punto y coma, en un objeto Statement.

false

El controlador devuelve un error en caso de varios comandos SQL en un mismo Statement.

fetchRingBufferSize

- Valor predeterminado: 1G
- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica el tamaño del búfer de anillo utilizado mientras se recupera el conjunto de resultados. Puede especificar un tamaño expresado en bytes; por ejemplo, 1K para 1 KB, 5000 para 5000 bytes, 1M para 1 MB, 1G para 1 GB, etc. También puede especificar un porcentaje de memoria heap. El controlador deja de recuperar filas una vez que alcanza el límite establecido. La recuperación se reanuda en el momento en que la aplicación hace una lectura de las filas y libera espacio en el búfer de anillo.

Este parámetro es opcional.

ForceLowercase

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si el controlador escribe en minúsculas todos los grupos de bases de datos (DbGroups) que se envían desde el proveedor de identidad a Amazon Redshift cuando se utiliza la autenticación de inicio de sesión único.

Este parámetro es opcional.

true

El controlador escribe en minúsculas todos los grupos de bases de datos que se envían desde el proveedor de identidad.

false

El controlador no modifica los grupos de la base de datos.

groupFederation

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si se utilizarán grupos de IDP de Amazon Redshift. Esto es compatible con la API GetClusterCredentialSV2.

Este parámetro es opcional.

true

Utilice grupos de proveedores de identidad (IDP) de Amazon Redshift.

false

Utilice la API STS y GetClusterCredentials para la federación de usuarios y especifique explícitamente DbGroups para la conexión.

HOST

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

El nombre del host del servidor de Amazon Redshift al que va a conectarse. Puede utilizar esta opción para especificar el nombre de host en la URL de conexión de JDBC.

Este parámetro es obligatorio. Debe especificar el nombre de host, ya sea en la URL de conexión o en las propiedades de conexión de la aplicación cliente.

IAMDisableCache

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si las credenciales de IAM se almacenan en caché.

Este parámetro es opcional.

true

Las credenciales de IAM no se almacenan en caché.

false

Las credenciales de IAM se almacenan en caché. De este modo, se mejora el rendimiento en los casos en que, por ejemplo, las solicitudes a API Gateway tienen limitación controlada.

IAMDuration

- Valor predeterminado: 900
- Tipo de datos: entero

El tiempo, en segundos, hasta que se vencen las credenciales temporales de IAM.

- Valor mínimo: 900
- Valor máximo: 3600

Este parámetro es opcional.

Idc_Client_Display_Name

- Valor predeterminado: controlador JDBC de Amazon Redshift
- Tipo de datos: cadena

El nombre para mostrar que se utilizará para el cliente que usa BrowserIdcAuthPlugin.

Este parámetro es opcional.

Idc_Region

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Es la región de AWS en la que se encuentra la instancia del IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza `BrowserIdcAuthPlugin` en la opción de configuración `plugin_name`.

IdP_Host

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El alojamiento del IdP (proveedor de identidad) que utiliza para la autenticación en Amazon Redshift. Esto puede especificarse tanto en la cadena de conexión como en un perfil.

Este parámetro es opcional.

IdP_Port

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El puerto usado por un IdP (proveedor de identidad). Se puede especificar el puerto en la cadena de conexión o en un perfil. El puerto predeterminado es 5439. Según el puerto que haya seleccionado al crear, modificar o migrar el clúster, se permitirá el acceso al puerto seleccionado.

Este parámetro es opcional.

IdP_Tenant

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de inquilino de Azure AD para su aplicación de Amazon Redshift.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

IdP_Response_Timeout

- Valor predeterminado: 120
- Tipo de datos: entero

La cantidad de tiempo, en segundos, que espera el controlador en obtener la respuesta SAML del proveedor de identidad cuando se utilizan los servicios Azure AD o SAML a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es opcional.

IniFile

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa del archivo .ini, incluido el nombre del archivo. Por ejemplo:

```
IniFile="C:\tools\rsjdbc.ini"
```

Para obtener más información acerca del archivo .ini, consulte [Creación de archivos de inicialización \(.ini\) para el controlador JDBC versión 2.1.](#)

Este parámetro es opcional.

IniSection

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de una sección del archivo .ini que contiene las opciones de configuración. Para obtener más información acerca del archivo .ini, consulte [Creación de archivos de inicialización \(.ini\) para el controlador JDBC versión 2.1.](#)

En el siguiente ejemplo, se especifica la sección [Prod] del archivo .ini:

```
IniSection="Prod"
```

Este parámetro es opcional.

isServerless

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si el host de punto de conexión de Amazon Redshift es una instancia sin servidor. El controlador intenta detectar este parámetro desde el host dado. Si utiliza un equilibrador de carga de red (NLB), el controlador no lo detectará, por lo que puede configurarlo aquí.

Este parámetro es opcional.

true

El host de punto de conexión de Amazon Redshift es una instancia sin servidor.

false

El host de punto de conexión de Amazon Redshift es un clúster aprovisionado.

Issuer_Url

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Apunta al punto de conexión de la instancia del servidor de AWS IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza BrowserIdcAuthPlugin en la opción de configuración plugin_name.

Listen_Port

- Valor predeterminado: 7890
- Tipo de datos: entero

El puerto que utiliza el controlador para recibir la respuesta SAML del proveedor de identidades o el código de autorización cuando se utilizan los servicios SAML, Azure AD o AWS IAM Identity Center a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es opcional.

Login_URL

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La dirección URL del recurso en el sitio web del proveedor de identidad en caso de que se utilicen los servicios Azure AD o SAML a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza con el servicio Azure AD o SAML a través de un complemento del navegador.

loginTimeout

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos que se debe esperar antes de que se agote el tiempo de espera cuando se conecta y se realiza la autenticación correspondiente al servidor. Si establecer la conexión toma más que este umbral de tiempo, se anula la conexión.

Cuando esta propiedad se establece en 0, las conexiones no agotan el tiempo de espera.

Este parámetro es opcional.

loginToRp

- Valor predeterminado: urn:amazon:webservices
- Tipo de datos: cadena

La relación de confianza para usuario autenticado que desea utilizar para el tipo de autenticación de AD FS.

Este parámetro es opcional.

LogLevel

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

Utilice esta propiedad para activar o desactivar el registro en el controlador y especificar la cantidad de detalles incluidos en los archivos de registros.

Habilite el registro solo durante el tiempo suficiente para detectar un problema. El registro reduce el rendimiento y puede consumir una gran cantidad de espacio en el disco.

Este parámetro es opcional.

Establezca el parámetro en uno de los siguientes valores:

0

Desactive todos los registros.

1

Habilite el registro en el nivel FATAL, en el que se registran eventos de errores muy graves que harán que el controlador se anule.

2

Habilite el registro en el nivel ERROR, en el que se registran eventos de errores que aún podrían permitir que el controlador siga ejecutándose.

3

Habilite el registro en el nivel WARNING, en el que se registran los eventos que podrían dar lugar a un error si no se toman medidas al respecto.

4

Habilite el registro en el nivel INFO, en el que se registra la información general que describe el progreso del controlador.

5

Habilite el registro en el nivel DEBUG, en el que se registra información detallada que resulta de gran utilidad para la depuración del controlador.

6

Habilite el registro en el nivel TRACE, en el que se registra toda la actividad del controlador.

Cuando se habilita el registro, el controlador crea los siguientes archivos de registro en la ubicación que se especifica en la propiedad LogPath:

- **redshift_jdbc.log**: archivo que registra la actividad del controlador que no es específica de una conexión.
- **redshift_jdbc_connection_[Number].log**: archivo para cada conexión que se realiza a la base de datos, en el que [Number] es un número que permite la distinción de cada archivo de

registro respecto a los demás. Este archivo registra la actividad del controlador específica de la conexión.

Si el valor de `LogPath` no es válido, el controlador envía la información registrada a la secuencia de salida estándar, `System.out`.

LogPath

- Valor predeterminado: el directorio de trabajo actual.
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa a la carpeta en la que el controlador guarda los archivos de registros cuando la propiedad `DSILogLevel` está habilitada.

Para asegurarse de que la URL de conexión es compatible con todas las aplicaciones JDBC, se recomienda que evite las barras diagonales invertidas (`\`) en la ruta del archivo y escriba una nueva.

Este parámetro es opcional.

OverrideSchemaPatternType

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: entero

Esta opción especifica si invalidar el tipo de consulta usada en las llamadas a `getTables`.

0

Consulta universal sin esquema

1

Consulta de esquema local

2

Consulta de esquema externo

Este parámetro es opcional.

Partner_SPID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El valor del SPID (ID del proveedor de servicios) del socio que se utilizará cuando se autentique la conexión mediante el servicio PingFederate.

Este parámetro es opcional.

Contraseña

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Cuando se conecta con la autenticación de IAM a través de un IDP, esta es la contraseña para el servidor IDP_Host. Cuando se utiliza la autenticación estándar, se puede utilizar esta opción como contraseña de la base de datos de Amazon Redshift en lugar de PWD.

Este parámetro es opcional.

Plugin_Name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de la clase completamente calificado que implementa un complemento de proveedor de credenciales específico.

Este parámetro es opcional.

Se admiten las siguientes opciones de proveedores:

- **AdfsCredentialsProvider**: Active Directory Federation Service
- **AzureCredentialsProvider**: servicio de Microsoft Azure Active Directory (AD)
- **BasicJwtCredentialsProvider**: servicio de JSON Web Tokens (JWT)
- **BasicSamlCredentialsProvider**: credenciales de lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) que puede utilizar con muchos proveedores de servicios de SAML.

- **BrowserAzureCredentialsProvider**: servicio del navegador de Microsoft Azure Active Directory (AD)
- **BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider**: servicio del navegador de Microsoft Azure Active Directory (AD) para la autenticación nativa
- **BrowserIdcAuthPlugin**: complemento de autorización que utiliza AWS IAM Identity Center.
- **BrowserSamlCredentialsProvider**: navegador SAML para servicios de SAML, tales como Okta, Ping o ADFS
- **IdpTokenAuthPlugin**: complemento de autorización que acepta un token de AWS IAM Identity Center o un token de identidad basado en JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) de cualquier proveedor de identidades web vinculado a AWS IAM Identity Center.
- **OktaCredentialsProvider**: servicio de Okta
- **PingCredentialsProvider**: servicio de PingFederate

PORT

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: entero

El puerto del servidor de Amazon Redshift al que va a conectarse. Puede utilizar esta opción para especificar el puerto en la URL de conexión de JDBC.

Este parámetro es opcional.

Preferred_Role

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El rol de IAM que desea asumir durante la conexión a Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

Perfil

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del perfil que utilizará para la autenticación de IAM. Este perfil contiene cualquier propiedad de conexión adicional que no se haya especificado en la cadena de conexión.

Este parámetro es opcional.

PWD

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La contraseña correspondiente al nombre de usuario de Amazon Redshift que proporcionó mediante la propiedad UID.

Este parámetro es opcional.

queryGroup

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Esta opción permite asignar una consulta a una cola en tiempo de ejecución al asignar la consulta al grupo de consultas adecuado. El grupo de consultas se establece para la sesión. Todas las consultas que se ejecutan en la conexión corresponden a este grupo de consultas.

Este parámetro es opcional.

readOnly

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta propiedad determina si el controlador se encuentra en modo de solo lectura.

Este parámetro es opcional.

true

La conexión se encuentra en modo de solo lectura y no se puede escribir en el almacén de datos.

false

La conexión se encuentra en modo de solo lectura y se puede escribir en el almacén de datos.

Región

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica la región de AWS en la que está ubicado el clúster. Si especifica la opción `StsEndPoint`, se omitirá la opción `Region`. La operación de la API `GetClusterCredentials` de Redshift también utiliza la opción `Region`.

Este parámetro es opcional.

rewriteBatchedInserts

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción permite optimizar la reescritura y la combinación de instrucciones `INSERT` compatibles en lotes.

Este parámetro es opcional.

rewriteBatchedInsertsSize

- Valor predeterminado: 128
- Tipo de datos: entero

Esta opción permite optimizar la reescritura y la combinación de instrucciones `INSERT` compatibles en lotes. Este valor debe aumentar a nivel exponencial por la potencia de 2.

Este parámetro es opcional.

roleArn

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol. Asegúrese de indicar este parámetro cada vez que especifique BasicJwtCredentialsProvider para la opción Plugin_Name. Especifique el ARN en el siguiente formato:

`arn:partition:service:region:account-id:resource-id`

Este parámetro es necesario siempre que se especifique BasicJwtCredentialsProvider para la opción Plugin_Name.

roleSessionName

- Valor predeterminado: jwt_redshift_session
- Tipo de datos: cadena

Un identificador para la sesión del rol asumido. Por lo general, se pasa el nombre o el identificador que se asocia con el usuario de su aplicación. Las credenciales de seguridad temporales que utiliza su aplicación se asocian a ese usuario. Puede indicar este parámetro cada vez que especifique BasicJwtCredentialsProvider para la opción Plugin_Name.

Este parámetro es opcional.

scope

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Una lista separada por espacios de los ámbitos a los que el usuario puede dar su consentimiento. Especifique este parámetro para que su aplicación de Microsoft Azure pueda obtener el consentimiento para las API a las que desee llamar. Puede especificar este parámetro cuando indique BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider para la opción Plugin_Name.

Este parámetro es necesario para el complemento BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider.

SecretAccessKey

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

La clave de acceso de IAM para el usuario o el rol. Si esto se especifica, entonces también se debe especificar AccessKeyID. Si se pasa en la URL de JDBC, SecretAccessKey debe estar codificado en URL.

Este parámetro es opcional.

SessionToken

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El token de sesión temporal de IAM asociado con el rol de IAM que se está utilizando para la autenticación. Si se pasa en la URL de JDBC, el token de sesión de IAM temporal debe estar codificado en URL.

Este parámetro es opcional.

serverlessAcctId

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

El ID de la cuenta de Amazon Redshift sin servidor. El controlador intenta detectar este parámetro desde el host dado. Si utiliza un equilibrador de carga de red (NLB), el controlador no lo detectará, por lo que puede configurarlo aquí.

Este parámetro es opcional.

serverlessWorkGroup

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

El nombre del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. El controlador intenta detectar este parámetro desde el host dado. Si utiliza un equilibrador de carga de red (NLB), el controlador no lo detectará, por lo que puede configurarlo aquí.

Este parámetro es opcional.

socketFactory

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica una fábrica de sockets para la creación de sockets.

Este parámetro es opcional.

socketTimeout

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos que se debe esperar durante las operaciones de lectura del conector antes de que se agote el tiempo de espera. Si una operación dura más tiempo que este límite, se cierra la conexión. Cuando esta propiedad se establece en 0, la conexión no agota el tiempo de espera.

Este parámetro es opcional.

SSL

- Valor predeterminado: TRUE
- Tipo de datos: cadena

Utilice esta propiedad para activar o desactivar SSL para la conexión.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

TRUE

El controlador se conecta al servidor a través de SSL.

FALSO

El controlador se conecta al servidor sin utilizar SSL. Esta opción no es compatible con la autenticación de IAM.

Como alternativa, puede configurar la propiedad AuthMech.

SSL_Insecure

- Valor predeterminado: true
- Tipo de datos: cadena

Esta propiedad indica si se debe verificar el certificado de servidor de alojamientos de IDP.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

true

El controlador no verifica la autenticidad del certificado del servidor IDP.

false

El controlador verifica la autenticidad del certificado del servidor IDP.

SSLCert

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa de un archivo .pem o .crt que contiene certificados de entidad de certificación de confianza adicionales destinados a verificar la instancia de servidor de Amazon Redshift cuando se utiliza SSL.

Este parámetro es obligatorio si se especifica SSLKey.

SSLFactory

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La fábrica SSL que se utilizará cuando se conecte al servidor a través de TLS o SSL sin emplear un certificado de servidor.

SSLKey

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa del archivo .der que contiene el archivo de claves PKCS8 destinado a verificar los certificados especificados en SSLCert.

Este parámetro no es obligatorio si se especifica SSLCert.

SSLMode

- Valor predeterminado: verify-ca
- Tipo de datos: cadena

Utilice esta propiedad para especificar la forma en que el controlador valida los certificados cuando TLS o SSL está habilitado.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

verify-ca

El controlador verifica que el certificado proviene de una entidad de certificación (CA) de confianza.

verify-full

El controlador verifica que el certificado proviene de una entidad de certificación de confianza y que el nombre de alojamiento del certificado concuerda con el nombre de alojamiento especificado en la URL de conexión.

SSLPassword

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: cadena

La contraseña para el archivo de clave cifrado que se especifica en SSLKey.

Se requiere este parámetro si se especifica SSLKey y si se cifra el archivo clave.

SSLRootCert

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa de un archivo .pem o .crt que contiene el certificado de entidad de certificación raíz que permite verificar la instancia de servidor de Amazon Redshift cuando se utiliza SSL.

StsEndpointUrl

- Valor predeterminado: nulo
- Tipo de datos: cadena

Puede especificar un punto de conexión AWS Security Token Service (AWS STS). Si especifica la opción, se omitirá la opción Region. Solo puede especificar un protocolo seguro (HTTPS) para este punto de conexión.

tcpKeepAlive

- Valor predeterminado: TRUE
- Tipo de datos: cadena

Utilice esta propiedad para activar o desactivar keepalives de TCP.

Este parámetro es opcional.

Puede especificar los valores siguientes:

TRUE

El controlador utiliza keepalives de TCP para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones.

FALSO

El controlador no utiliza keepalives de TCP.

token

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center o un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades web que esté vinculado con AWS IAM Identity Center. Su aplicación debe generar este token autenticando al usuario de su aplicación con AWS IAM Identity Center o con un proveedor de identidades vinculado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

token_type

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Tipo de token que se utiliza en `IdpTokenAuthPlugin`.

Puede especificar los valores siguientes:

ACCESS_TOKEN

Introdúzcalo si utiliza un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center.

EXT_JWT

Introdúzcalo si utiliza un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades basado en web que está integrado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

UID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de usuario de base de datos que utiliza para acceder a la base de datos.

Este parámetro es obligatorio.

Usuario

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Cuando se conecta mediante la autenticación de IAM a través de un IDP, este es el nombre de usuario que corresponde al servidor `idp_host`. Si se utiliza la autenticación estándar, se puede utilizar esta opción como nombre de usuario de la base de datos de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

webIdentityToken

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El token de acceso de OAuth 2.1 o el token del ID de OpenID Connect proporcionado por el proveedor de identidad. Su aplicación debe obtener este token mediante la autenticación del usuario de su aplicación con un proveedor de identidad web. Asegúrese de indicar este parámetro cada vez que especifique `BasicJwtCredentialsProvider` para la opción `Plugin_Name`.

Este parámetro es necesario siempre que se especifique `BasicJwtCredentialsProvider` para la opción `Plugin_Name`.

Versiones anteriores del controlador JDBC versión 2.1

Descargue una versión anterior del controlador JDBC versión 2.1 de Amazon Redshift solo si su herramienta requiere una versión específica del controlador.

Estos son los controladores JDBC versión 2.1 que admiten los anteriores JDBC 4.2:

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.32/redshift-jdbc42-2.1.0.32.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.30/redshift-jdbc42-2.1.0.30.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.29/redshift-jdbc42-2.1.0.29.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.28/redshift-jdbc42-2.1.0.28.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.26/redshift-jdbc42-2.1.0.26.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.25/redshift-jdbc42-2.1.0.25.zip>

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.24/redshift-jdbc42-2.1.0.24.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.23/redshift-jdbc42-2.1.0.23.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.22/redshift-jdbc42-2.1.0.22.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.21/redshift-jdbc42-2.1.0.21.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.20/redshift-jdbc42-2.1.0.20.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.19/redshift-jdbc42-2.1.0.19.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.18/redshift-jdbc42-2.1.0.18.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.17/redshift-jdbc42-2.1.0.17.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.16/redshift-jdbc42-2.1.0.16.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.15/redshift-jdbc42-2.1.0.15.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.14/redshift-jdbc42-2.1.0.14.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.13/redshift-jdbc42-2.1.0.13.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.12/redshift-jdbc42-2.1.0.12.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.11/redshift-jdbc42-2.1.0.11.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.10/redshift-jdbc42-2.1.0.10.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.9/redshift-jdbc42-2.1.0.9.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.8/redshift-jdbc42-2.1.0.8.zip>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.7/redshift-jdbc42-2.1.0.7.zip>

Conector de Python de Amazon Redshift

Mediante el conector de Amazon Redshift para Python, puede integrar el trabajo al [AWS SDK para Python \(Boto3\)](#), y también pandas y Python numérico (NumPy). Para obtener más información sobre pandas, consulte el [repositorio de GitHub de pandas](#). Para obtener más información sobre NumPy, consulte el [repositorio de GitHub de NumPy](#).

El conector Python de Amazon Redshift proporciona una solución de código abierto. Puede examinar el código fuente, solicitar mejoras, informar problemas y realizar aportaciones.

Para utilizar el conector Python de Amazon Redshift, asegúrese de tener Python versión 3.6 o posterior. Para obtener más información, consulte el [acuerdo de licencia del controlador Python de Amazon Redshift](#).

El conector Python de Amazon Redshift proporciona lo siguiente:

- Autenticación de AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).
- Autenticación de proveedores de identidad mediante acceso a API federado. El acceso a la API federado admite proveedores de identidad corporativa, como los siguientes:
 - Azure AD. Para obtener más información, consulte la entrada del blog de Big Data de AWS [Federate Amazon Redshift access with Microsoft Azure AD single sign-on](#).
 - Active Directory Federation Services. Para obtener más información, consulte la entrada del blog de Big Data de AWS [Federate access to your Amazon Redshift cluster with Active Directory Federation Services \(AD FS\): Part 1](#).
 - Okta. Para obtener más información, consulte la entrada del blog de Big Data de AWS [Federate Amazon Redshift access with Okta as an identity provider](#).
 - PingFederate. Para obtener más información, consulte el [sitio de PingFederate](#).
 - JumpCloud. Para obtener más información, consulte el [sitio de JumpCloud](#).
- Tipos de datos de Amazon Redshift

El conector Python de Amazon Redshift implementa la especificación 2.0 de la API de base de datos de Python. Para obtener más información, consulte [PEP 249—Python Database API Specification v2.0](#) en el sitio web de Python.

Temas

- [Instalación del conector Python de Amazon Redshift](#)
- [Opciones de configuración para el conector Python de Amazon Redshift](#)
- [Importación del conector Python](#)
- [Integración del conector Python a NumPy](#)
- [Integración del conector Python a pandas](#)
- [Uso de complementos de proveedores de identidades](#)
- [Ejemplos de uso del conector Python de Amazon Redshift](#)
- [Referencia de la API para el conector Python de Amazon Redshift](#)

Instalación del conector Python de Amazon Redshift

Puede utilizar cualquiera de los siguientes métodos para instalar el conector Python de Amazon Redshift:

- Índice de paquetes de Python (PyPI)
- Conda
- Clonación del repositorio de GitHub

Instalación del conector Python desde PyPI

Para instalar el conector Python desde el Índice de paquetes de Python (PyPI), puede utilizar pip. Para ello, ejecute el siguiente comando.

```
>>> pip install redshift_connector
```

Puede instalar el conector en un entorno virtual. Para ello, ejecute el siguiente comando.

```
>>> pip install redshift_connector
```

Opcionalmente, puede instalar pandas y NumPy con el conector.

```
>>> pip install 'redshift_connector[full]'
```

Para obtener más información sobre pip, consulte el [sitio de pip](#).

Instalación del conector Python desde Conda

Puede instalar el conector Python desde Anaconda.org.

```
>>>conda install -c conda-forge redshift_connector
```

Instalación del conector Python mediante la clonación del repositorio de GitHub desde AWS

Para instalar el conector Python desde el origen, clone el repositorio GitHub desde AWS. Después de instalar Python y virtualenv, configure su entorno e instale las dependencias necesarias mediante la ejecución de los siguientes comandos.

```
$ git clone https://github.com/aws/amazon-redshift-python-driver.git
$ cd amazon-redshift-python-driver
$ virtualenv venv
$ . venv/bin/activate
$ python -m pip install -r requirements.txt
$ python -m pip install -e .
```

```
$ python -m pip install redshift_connector
```

Opciones de configuración para el conector Python de Amazon Redshift

A continuación, puede encontrar descripciones relativas a las opciones que puede especificar para el conector Python de Amazon Redshift. Las opciones que se indican a continuación se aplican a la última versión disponible del conector, a menos que se especifique lo contrario.

`access_key_id`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave de acceso del rol o usuario de IAM configurado para la autenticación de la base de datos de IAM.

Este parámetro es opcional.

`allow_db_user_override`

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

True

Especifica que el conector utiliza el valor `DbUser` de la aserción del lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML).

False

Especifica que se utiliza el valor del parámetro de conexión `DbUser`.

Este parámetro es opcional.

`app_name`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de la aplicación de proveedor de identidades (IdP) utilizado para la autenticación.

Este parámetro es opcional.

`auth_profile`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de un perfil de autenticación de Amazon Redshift que tiene propiedades de conexión como JSON. Para obtener más información sobre cómo asignar nombres a los parámetros de conexión, consulte la clase `RedshiftProperty`. La clase `RedshiftProperty` almacena los parámetros de conexión proporcionados por el usuario final y, si procede, generados durante el proceso de autenticación de IAM (por ejemplo, credenciales de IAM temporales). Para obtener más información, consulte la [clase `RedshiftProperty`](#).

Este parámetro es opcional.

`auto_create`

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Un valor que indica si se va a crear el usuario si el usuario no existe.

Este parámetro es opcional.

`client_id`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de cliente del IdP de Azure.

Este parámetro es opcional.

`client_secret`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El secreto del cliente del IdP de Azure.

Este parámetro es opcional.

`cluster_identifier`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El identificador de clúster del clúster de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

`credentials_provider`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El IdP que se utiliza para la autenticación en Amazon Redshift. Los siguientes valores son válidos:

- `AdfsCredentialsProvider`
- `AzureCredentialsProvider`
- `BrowserAzureCredentialsProvider`
- `BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider`
- `BrowserIdcAuthPlugin`: complemento de autorización que utiliza AWS IAM Identity Center.
- `BrowserSamlCredentialsProvider`
- `IdpTokenAuthPlugin`: complemento de autorización que acepta un token de AWS IAM Identity Center o un token de identidad basado en JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) de cualquier proveedor de identidades web vinculado a AWS IAM Identity Center.
- `PingCredentialsProvider`
- `OktaCredentialsProvider`

Este parámetro es opcional.

`database`

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

El nombre de la base de datos a la que desea conectarse.

Este parámetro es obligatorio.

`database_metadata_current_db_only`

- Valor predeterminado: true
- Tipos de datos: booleano

Un valor que indica si una aplicación admite catálogos de recursos compartidos de datos de varias bases de datos. El valor predeterminado de True indica que la aplicación no admite catálogos de recursos compartidos de datos de varias bases de datos para compatibilidad con versiones anteriores.

Este parámetro es opcional.

`db_groups`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Una lista separada por comas de los nombres de grupos de bases de datos existentes que el usuario indicó al unir el DbUser para la sesión actual.

Este parámetro es opcional.

`db_user`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de usuario que se utilizará con Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

`endpoint_url`

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

La URL del punto de conexión de Amazon Redshift. Esta opción es solo para uso interno de AWS.

Este parámetro es opcional.

group_federation

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si se utilizarán grupos de IDP de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

true

Utilice grupos de proveedores de identidad (IDP) de Amazon Redshift.

false

Utilice la API STS y GetClusterCredentials para la federación de usuarios y especifique db_groups para la conexión.

host

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del host del clúster de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

iam

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

La autenticación de IAM está habilitada.

Este parámetro es obligatorio.

`iam_disable_cache`

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si las credenciales de IAM se almacenan en caché. De manera predeterminada, las credenciales de IAM se almacenan en caché. De este modo, se mejora el rendimiento en los casos en que las solicitudes a la API Gateway tienen limitación controlada.

Este parámetro es opcional.

`idc_client_display_name`

- Valor predeterminado: conector Python de Amazon Redshift
- Tipo de datos: cadena

El nombre para mostrar que se utilizará para el cliente que usa BrowserIdcAuthPlugin.

Este parámetro es opcional.

`idc_region`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Es la región de AWS en la que se encuentra la instancia de AWS IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza BrowserIdcAuthPlugin en la opción de configuración `credentials_provider`.

`idpPort`

- Valor predeterminado: 7890
- Tipo de datos: entero

El puerto de escucha al que el IdP envía la aserción SAML.

Este parámetro es obligatorio.

`Idp_response_timeout`

- Valor predeterminado: 120
- Tipo de datos: entero

Tiempo de espera para recuperar la aserción SAML del IdP.

Este parámetro es obligatorio.

`idp_tenant`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El inquilino del IdP.

Este parámetro es opcional.

`issuer_url`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Apunta al punto de conexión de la instancia del servidor de AWS IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza `BrowserIdcAuthPlugin` en la opción de configuración `credentials_provider`.

`listen_port`

- Valor predeterminado: 7890
- Tipo de datos: entero

El puerto que utiliza el controlador para recibir la respuesta SAML del proveedor de identidades o el código de autorización cuando se utilizan los servicios SAML, Azure AD o AWS IAM Identity Center a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es opcional.

`login_url`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La URL de inicio de sesión único para el IdP.

Este parámetro es opcional.

`max_prepared_statements`

- Valor predeterminado: 1000
- Tipo de datos: entero

El número máximo de instrucciones preparadas que se almacenarán en caché por conexión. Si establece este parámetro en 0, desactivará el mecanismo de almacenamiento en caché. Si introduce un número negativo para este parámetro, lo establecerá en el valor predeterminado.

Este parámetro es opcional.

`numeric_to_float`

- Valor predeterminado: false
- Tipos de datos: booleano

Esta opción especifica si el conector convierte valores de tipo de datos numéricos de decimal.Decimal a float. De forma predeterminada, el conector recibe valores de tipo de datos numéricos como decimal.Decimal y no los convierte.

No recomendamos habilitar `numeric_to_float` para casos de uso que requieren precisión, ya que los resultados se pueden redondear.

Para obtener más información sobre decimal.Decimal y las compensaciones entre él y float, consulte [decimal — Aritmética decimal de coma fija y coma flotante](#) en el sitio web de Python.

Este parámetro es opcional.

partner_sp_id

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de SP de socio utilizado para la autenticación en Ping.

Este parámetro es opcional.

contraseña

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La contraseña que se utilizará para la autenticación.

Este parámetro es opcional.

puerto

- Valor predeterminado: 5439
- Tipo de datos: entero

El número de puerto del clúster de Amazon Redshift.

Este parámetro es obligatorio.

preferred_role

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El rol de IAM preferido para la conexión actual.

Este parámetro es opcional.

principal_arn

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del usuario o rol de IAM para el que está generando una política. Se recomienda asociar una política a un rol y luego asignar el rol a su usuario, para el acceso.

Este parámetro es opcional.

profile

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de un perfil de en un archivo de credenciales de AWS que contiene credenciales de AWS.

Este parámetro es opcional.

provider_name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del proveedor de autenticación nativo de Redshift.

Este parámetro es opcional.

region

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La Región de AWS donde se encuentra el clúster.

Este parámetro es opcional.

role_arn

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol que la persona que llama va a tomar. Este parámetro lo utiliza el proveedor indicado por `JwtCredentialsProvider`.

Para el proveedor de `JwtCredentialsProvider`, este parámetro es obligatorio. De lo contrario, este parámetro es opcional.

`role_session_name`

- Valor predeterminado: `jwt_redshift_session`
- Tipo de datos: cadena

Un identificador para la sesión del rol asumido. Por lo general, se pasa el nombre o el identificador que se asocia con el usuario que está usando su aplicación. Las credenciales de seguridad temporales que utiliza su aplicación se asocian a ese usuario. Este parámetro lo utiliza el proveedor indicado por `JwtCredentialsProvider`.

Este parámetro es opcional.

`scope`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Una lista separada por espacios de los ámbitos a los que el usuario puede dar su consentimiento. Especifique este parámetro para que su aplicación pueda obtener el consentimiento para las API a las que desee llamar. Puede especificar este parámetro cuando indique `BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider` para la opción `credentials_provider`.

Este parámetro es necesario para el complemento `BrowserAzureOAuth2CredentialsProvider`.

`secret_access_key_id`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave de acceso secreta del rol o usuario de IAM configurado para la autenticación de la base de datos de IAM.

Este parámetro es opcional.

session_token

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave de acceso del rol o usuario de IAM configurado para la autenticación de la base de datos de IAM. Este parámetro es obligatorio si se están utilizando credenciales de AWS temporales.

Este parámetro es opcional.

serverless_acct_id

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de la cuenta de Amazon Redshift Serverless.

Este parámetro es opcional.

serverless_work_group

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del grupo de trabajo de Amazon Redshift Serverless.

Este parámetro es opcional.

ssl

- Valor predeterminado: true
- Tipos de datos: booleano

La capa de sockets seguros (SSL) está habilitada.

Este parámetro es obligatorio.

ssl_insecure

- Valor predeterminado: false

- Tipos de datos: booleano

Un valor que especifica si desactivar la verificación del certificado SSL del servidor del host de IdP. Si se establece este parámetro en True, se desactivará la verificación del certificado SSL del servidor del host de IdP. Le recomendamos que mantenga el valor predeterminado de False en entornos de producción.

Este parámetro es opcional.

sslmode

- Valor predeterminado: verify-ca
- Tipo de datos: cadena

La seguridad de la conexión a Amazon Redshift. Puede especificar cualquiera de los siguientes:

- verify-ca
- verify-full

Este parámetro es obligatorio.

timeout

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos antes de que la conexión al servidor se agote.

Este parámetro es opcional.

token

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center o un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades web que esté vinculado

con AWS IAM Identity Center. Su aplicación debe generar este token autenticando al usuario de su aplicación con AWS IAM Identity Center o con un proveedor de identidades vinculado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

`token_type`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Tipo de token que se utiliza en `IdpTokenAuthPlugin`.

Puede especificar los valores siguientes:

`ACCESS_TOKEN`

Introdúzcalo si utiliza un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center.

`EXT_JWT`

Introdúzcalo si utiliza un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades basado en web que está integrado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

`usuario`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de usuario que se va a utilizar para la autorización.

Este parámetro es opcional.

`web_identity_token`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El token de acceso de OAuth 2.0 o el token del ID de OpenID Connect proporcionado por el proveedor de identidad. Asegúrese de que su aplicación obtenga este token mediante la autenticación del usuario que usa la aplicación con un proveedor de identidad web. El proveedor indicado por `JwtCredentialsProvider` utiliza este parámetro.

Para el proveedor de `JwtCredentialsProvider`, este parámetro es obligatorio. De lo contrario, este parámetro es opcional.

Importación del conector Python

Para importar el conector Python, ejecute en siguiente comando.

```
>>> import redshift_connector
```

Para conectarse a un clúster de Amazon Redshift mediante credenciales de AWS, ejecute el siguiente comando.

```
conn = redshift_connector.connect(  
    host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',  
    port=5439,  
    database='dev',  
    user='awsuser',  
    password='my_password'  
)
```

Integración del conector Python a NumPy

A continuación se muestra un ejemplo de integración del conector Python a NumPy.

```
>>> import numpy  
#Connect to the cluster  
>>> import redshift_connector  
>>> conn = redshift_connector.connect(  
    host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',  
    port=5439,  
    database='dev',  
    user='awsuser',  
    password='my_password'  
)  
  
# Create a Cursor object  
>>> cursor = conn.cursor()
```

```
# Query and receive result set
cursor.execute("select * from book")

result: numpy.ndarray = cursor.fetch_numpy_array()
print(result)
```

A continuación, se muestra el resultado.

```
[['One Hundred Years of Solitude' 'Gabriel García Márquez']
 ['A Brief History of Time' 'Stephen Hawking']]
```

Integración del conector Python a pandas

A continuación se muestra un ejemplo de integración del conector Python a pandas.

```
>>> import pandas

#Connect to the cluster
>>> import redshift_connector
>>> conn = redshift_connector.connect(
    host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',
    port=5439,
    database='dev',
    user='awsuser',
    password='my_password'
)

# Create a Cursor object
>>> cursor = conn.cursor()

# Query and receive result set
cursor.execute("select * from book")
result: pandas.DataFrame = cursor.fetch_dataframe()
print(result)
```

Uso de complementos de proveedores de identidades

Para obtener información general sobre cómo utilizar los complementos de proveedores de identidades, consulte [Opciones para proporcionar credenciales de IAM](#). Para obtener más información sobre cómo administrar las identidades de IAM, incluidas las prácticas recomendadas para los roles de IAM, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades de AD FS

A continuación se muestra un ejemplo del uso del complemento de proveedores de identidades de Servicios de federación de Active Directory (AD FS) para autenticar a un usuario que se conecta a una base de datos de Amazon Redshift.

```
>>> con = redshift_connector.connect(  
    iam=True,  
    database='dev',  
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',  
    cluster_identifier='my-testing-cluster',  
    credentials_provider='AdfsCredentialsProvider',  
    user='brooke@myadfshostname.com',  
    password='Hunter2',  
    idp_host='myadfshostname.com'  
)
```

Autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades Azure

A continuación se muestra un ejemplo de autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades Azure. Puede crear valores para `client_id` y `client_secret` para una aplicación para empresas Azure tal y como se muestra a continuación.

```
>>> con = redshift_connector.connect(  
    iam=True,  
    database='dev',  
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',  
    cluster_identifier='my-testing-cluster',  
    credentials_provider='AzureCredentialsProvider',  
    user='brooke@myazure.org',  
    password='Hunter2',  
    idp_tenant='my_idp_tenant',  
    client_id='my_client_id',  
    client_secret='my_client_secret',  
    preferred_role='arn:aws:iam:123:role/DataScientist'  
)
```

Autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades de AWS IAM Identity Center

A continuación se muestra un ejemplo de autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades de AWS IAM Identity Center.


```
with redshift_connector.connect(  
    credentials_provider='BrowserIdcAuthPlugin',  
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',  
    database='dev',  
    idc_region='us-east-1',  
    issuer_url='https://identitycenter.amazonaws.com/ssoins-790723ebe09c86f9',  
    idp_response_timeout=60,  
    listen_port=8100,  
    idc_client_display_name='Test Display Name',  
    # port value of 5439 is specified by default  
)
```

Autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades Azure Browser

A continuación se muestra un ejemplo del uso del complemento de proveedores de identidades Azure Browser para autenticar a un usuario que se conecta a una base de datos de Amazon Redshift.

La autenticación multifactor se produce en el navegador, donde las credenciales de inicio de sesión las proporciona el usuario.

```
>>>con = redshift_connector.connect(  
    iam=True,  
    database='dev',  
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',  
    cluster_identifier='my-testing-cluster',  
    credentials_provider='BrowserAzureCredentialsProvider',  
    idp_tenant='my_idp_tenant',  
    client_id='my_client_id',  
)
```

Autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades Okta

A continuación se muestra un ejemplo de autenticación mediante el complemento de proveedores de identidades Okta. Puede obtener los valores de `idp_host`, `app_id` y `app_name` a través de la aplicación Okta.

```
>>> con = redshift_connector.connect(  
    iam=True,  
    database='dev',  
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',  
    cluster_identifier='my-testing-cluster',
```

```
credentials_provider='OktaCredentialsProvider',
user='brooke@myazure.org',
password='hunter2',
idp_host='my_idp_host',
app_id='my_first_appetizer',
app_name='dinner_party'
)
```

Autenticación mediante JumpCloud con un complemento de proveedores de identidades de navegador SAML genérico

A continuación se muestra un ejemplo de autenticación mediante JumpCloud con un complemento de proveedores de identidades de navegador SAML genérico.

La contraseña del parámetro es obligatoria. No obstante, no tiene que ingresar este parámetro porque la autenticación multifactor se produce en el navegador.

```
>>> con = redshift_connector.connect(
    iam=True,
    database='dev',
    host='my-testing-cluster.abc.us-east-2.redshift.amazonaws.com',
    cluster_identifier='my-testing-cluster',
    credentials_provider='BrowserSamlCredentialsProvider',
    user='brooke@myjumpcloud.org',
    password='',
    login_url='https://sso.jumpcloud.com/saml2/plustwo_melody'
)
```

Ejemplos de uso del conector Python de Amazon Redshift

A continuación se muestran ejemplos de cómo utilizar el conector Python de Amazon Redshift. Para ejecutarlos, primero debe instalar el conector Python. Para obtener más información sobre la instalación del conector Python de Amazon Redshift, consulte [Instalación del conector Python de Amazon Redshift](#). Para obtener más información sobre las opciones de configuración que puede utilizar con el conector Python, consulte [Opciones de configuración para el conector Python de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Conexión y consulta a un clúster de Amazon Redshift mediante credenciales de AWS](#)
- [Habilitación de la confirmación automática](#)
- [Configuración del estilo de parámetro del cursor](#)

- [Uso de COPY para copiar datos de un bucket de Amazon S3 y UNLOAD para escribirlos en este](#)

Conexión y consulta a un clúster de Amazon Redshift mediante credenciales de AWS

El siguiente ejemplo le guía a través del proceso de conexión a un clúster de Amazon Redshift con sus credenciales de AWS y, a continuación, de consulta de una tabla y de recuperación de los resultados de la consulta.

```
#Connect to the cluster
>>> import redshift_connector
>>> conn = redshift_connector.connect(
    host='examplecluster.abc123xyz789.us-west-1.redshift.amazonaws.com',
    database='dev',
    port=5439,
    user='awsuser',
    password='my_password'
)

# Create a Cursor object
>>> cursor = conn.cursor()

# Query a table using the Cursor
>>> cursor.execute("select * from book")

#Retrieve the query result set
>>> result: tuple = cursor.fetchall()
>>> print(result)
>> (['One Hundred Years of Solitude', 'Gabriel García Márquez'], ['A Brief History of Time', 'Stephen Hawking'])
```

Habilitación de la confirmación automática

La propiedad de confirmación automática se desactiva de manera predeterminada, de acuerdo con la especificación de la API de base de datos de Python. Puede utilizar los siguientes comandos para activar la propiedad de confirmación automática de la conexión después de ejecutar un comando de reversión para asegurarse de que no haya una transacción en curso.

```
#Connect to the cluster
>>> import redshift_connector
>>> conn = redshift_connector.connect(...)
```

```
# Run a rollback command
>>> conn.rollback()

# Turn on autocommit
>>> conn.autocommit = True
>>> conn.run("VACUUM")

# Turn off autocommit
>>> conn.autocommit = False
```

Configuración del estilo de parámetro del cursor

El estilo de parámetro de un cursor se puede modificar mediante `cursor.paramstyle`. El estilo de parámetro predeterminado que se utiliza es `format`. Los valores válidos del estilo de parámetro son `qmark`, `numeric`, `named`, `format` y `pyformat`.

A continuación, se muestran ejemplos del uso de varios estilos de parámetro para pasar parámetros a una instrucción SQL de ejemplo.

```
# qmark
redshift_connector.paramstyle = 'qmark'
sql = 'insert into foo(bar, jar) VALUES(?, ?)'
cursor.execute(sql, (1, "hello world"))

# numeric
redshift_connector.paramstyle = 'numeric'
sql = 'insert into foo(bar, jar) VALUES(:1, :2)'
cursor.execute(sql, (1, "hello world"))

# named
redshift_connector.paramstyle = 'named'
sql = 'insert into foo(bar, jar) VALUES(:p1, :p2)'
cursor.execute(sql, {"p1":1, "p2":"hello world"})

# format
redshift_connector.paramstyle = 'format'
sql = 'insert into foo(bar, jar) VALUES(%s, %s)'
cursor.execute(sql, (1, "hello world"))

# pyformat
redshift_connector.paramstyle = 'pyformat'
sql = 'insert into foo(bar, jar) VALUES(%(bar)s, %(jar)s)'
```

```
cursor.execute(sql, {"bar": 1, "jar": "hello world"})
```

Uso de COPY para copiar datos de un bucket de Amazon S3 y UNLOAD para escribirlos en este

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo copiar datos de un bucket de Amazon S3 en una tabla y luego descargarlos de esa tabla en el bucket.

Un archivo de texto denominado `category_csv.txt` que contiene los siguientes datos se carga en un bucket de Amazon S3.

```
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,"All ""non-musical"" theatre"
14,Shows,Opera,"All opera, light, and ""rock"" opera"
15,Concerts,Classical,"All symphony, concerto, and choir concerts"
```

A continuación se muestra un ejemplo del código de Python, que se conecta primero a la base de datos de Amazon Redshift. A continuación crea una tabla llamada `category` y copia los datos CSV del bucket de S3 en la tabla.

```
#Connect to the cluster and create a Cursor
>>> import redshift_connector
>>> with redshift_connector.connect(...) as conn:
>>> with conn.cursor() as cursor:

#Create an empty table
>>> cursor.execute("create table category (catid int, cargroup varchar, catname
    varchar, catdesc varchar)")

#Use COPY to copy the contents of the S3 bucket into the empty table
>>> cursor.execute("copy category from 's3://testing/category_csv.txt' iam_role
    'arn:aws:iam::123:role/RedshiftCopyUnload' csv;")

#Retrieve the contents of the table
>>> cursor.execute("select * from category")
>>> print(cursor.fetchall())

#Use UNLOAD to copy the contents of the table into the S3 bucket
>>> cursor.execute("unload ('select * from category') to 's3://testing/
    unloaded_category_csv.txt' iam_role 'arn:aws:iam::123:role/RedshiftCopyUnload' csv;")

#Retrieve the contents of the bucket
>>> print(cursor.fetchall())
```

```
>> ([12, 'Shows', 'Musicals', 'Musical theatre'], [13, 'Shows', 'Plays', 'All "non-
musical" theatre'], [14, 'Shows', 'Opera', 'All opera, light, and "rock" opera'], [15,
'Concerts', 'Classical', 'All symphony, concerto, and choir concerts'])
```

Si no lo ha establecido autocommit a true, confirme con `conn.commit()` después de ejecutar las instrucciones `execute()`.

Los datos se descargan en el archivo `unloaded_category_csv.text0000_part00` del bucket de S3 con el siguiente contenido:

```
12,Shows,Musicals,Musical theatre
13,Shows,Plays,"All ""non-musical"" theatre"
14,Shows,Opera,"All opera, light, and ""rock"" opera"
15,Concerts,Classical,"All symphony, concerto, and choir concerts"
```

Referencia de la API para el conector Python de Amazon Redshift

A continuación encontrará una descripción de las operaciones de la API del conector Python de Amazon Redshift.

`redshift_connector`

A continuación encontrará una descripción de la operación de la API `redshift_connector`.

`connect(user, database, password[, port, ...])`

Establece una conexión a un clúster de Amazon Redshift. Esta función valida la entrada del usuario, se autentica opcionalmente mediante un complemento de proveedores de identidades y, a continuación, crea un objeto de conexión.

`apilevel`

El nivel DBAPI admite, actualmente “2.0”.

`paramstyle, str(object='') -> str str(bytes_or_buffer[, encoding[, errors]])`
`-> str`

El estilo de parámetro de la API de base de datos que se va a utilizar globalmente.

`Connection`

A continuación encontrará una descripción de las operaciones de la API de conexión para el conector Python de Amazon Redshift.

```
__init__(user, password, database[, host, ...])
```

Inicializa un objeto de conexión sin procesar.

```
cursor
```

Crea un objeto cursor vinculado a esta conexión.

```
commit
```

Confirma la transacción de la base de datos actual.

```
rollback
```

Retrocede la transacción de la base de datos actual.

```
close
```

Cierra la conexión a la base de datos.

```
execute(cursor, operation, vals)
```

Ejecuta los comandos SQL especificados. Puede proporcionar los parámetros en forma de secuencia o como una asignación, según el valor de `redshift_connector.paramstyle`.

```
run(sql[, stream])
```

Ejecuta los comandos SQL especificados. De forma opcional, puede proporcionar una secuencia para utilizarla con el comando COPY.

```
xid(format_id, global_transaction_id, ...)
```

Cree un ID de transacción. Solo utiliza el parámetro `global_transaction_id` en postgres. `format_id` y `branch_qualifier` no se utilizan en postgres. El `global_transaction_id` puede ser cualquier identificador de cadena que admite postgres que devuelva una tupla (`format_id`, `global_transaction_id`, `branch_qualifier`).

```
tpc_begin(xid)
```

Inicia una transacción de TPC con un ID de transacción `xid` que consiste en un ID de formato, un ID de transacción global y un calificador de ramificación.

```
tpc_prepare
```

Realiza la primera fase de una transacción iniciada con `.tpc_begin`.

`tpc_commit([xid])`

Cuando se llama sin argumentos, `.tpc_commit` confirma una transacción de TPC preparada previamente con `.tpc_prepare()`.

`tpc_rollback([xid])`

Cuando se llama sin argumentos, `.tpc_rollback` revierte una transacción de TPC.

`tpc_recover`

Devuelve una lista de los ID de transacción pendientes adecuados para su uso con `.tpc_commit(xid)` o `.tpc_rollback(xid)`.

Cursor

A continuación encontrará una descripción de la operación de la API de cursor.

`__init__(connection[, paramstyle])`

Inicializa un objeto cursor sin procesar.

`insert_data_bulk(filename, table_name, parameter_indices, column_names, delimiter, batch_size)`

Ejecuta una instrucción INSERT masiva.

`execute(operation[, args, stream, ...])`

Ejecuta una operación de base de datos.

`executemany(operation, param_sets)`

Prepara una operación de base de datos y, a continuación, la ejecuta para todas las secuencias de parámetros o asignaciones proporcionadas.

`fetchone`

Recupera la siguiente fila de un conjunto de resultados de consultas.

`fetchmany([num])`

Recupera el siguiente conjunto de filas de un resultado de consultas.

`fetchall`

Recupera todas las filas restantes de un resultado de consultas.

close

Cierre el cursor ahora.

__iter__

Se puede iterar un objeto cursor para recuperar las filas de una consulta.

fetch_dataframe([num])

Devuelve un marco de datos de los resultados de la última consulta.

write_dataframe(df, table)

Escribe el mismo marco de datos de estructura en una base de datos de Amazon Redshift.

fetch_numpy_array([num])

Devuelve una matriz NumPy de los resultados de la última consulta.

get_catalogs

Amazon Redshift no admite varios catálogos desde una única conexión. Amazon Redshift solo devuelve el catálogo actual.

get_tables([catalog, schema_pattern, ...])

Devuelve las tablas públicas únicas que están definidas por el usuario dentro del sistema.

get_columns([catalog, schema_pattern, ...])

Devuelve una lista de todas las columnas de una tabla específica de una base de datos de Amazon Redshift.

Complemento AdfScredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento AdfsCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.AdfsCredentialsProvider()
```

Complemento AzureCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento AzureCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.AzureCredentialsProvider()
```

Complemento BrowserAzureCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento BrowserAzureCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.BrowserAzureCredentialsProvider()
```

Complemento BrowserSamlCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento BrowserSamlCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider()
```

Complemento OktaCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento OktaCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.OktaCredentialsProvider()
```

Complemento PingCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento PingCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.PingCredentialsProvider()
```

Complemento SamlCredentialsProvider

A continuación se muestra la sintaxis de la operación de la API del complemento SamlCredentialsProvider para el conector Python de Amazon Redshift.

```
redshift_connector.plugin.SamlCredentialsProvider()
```

Integración de Amazon Redshift para Apache Spark

[Apache Spark](#) es un modelo de marco de procesamiento distribuido y de programación que le ayuda a aplicar machine learning, procesamiento de flujos o análisis de gráficos. Del mismo modo que Apache Hadoop, Spark es un sistema de procesamiento distribuido de código abierto utilizado frecuentemente para cargas de trabajo de big data. Spark cuenta con un motor de ejecución optimizado de grafos acíclicos dirigidos (DAG) y almacena activamente los datos en caché en la memoria. Esto puede aumentar el rendimiento, sobre todo en el caso de determinados algoritmos y consultas interactivas.

Esta integración le proporciona un conector Spark que puede utilizar para crear aplicaciones Apache Spark que lean y escriban en datos en Amazon Redshift y Amazon Redshift sin servidor. Estas aplicaciones no comprometen el rendimiento de la aplicación ni la coherencia transaccional de los datos. Esta integración se incluye automáticamente en [Amazon EMR](#) y [AWS Glue](#), por lo que puede ejecutar inmediatamente trabajos de Apache Spark que accedan a los datos y los carguen en Amazon Redshift como parte de sus canalizaciones de ingesta y transformación de datos.

Actualmente, puede utilizar las versiones 3.3.0, 3.3.1, 3.3.2 y 3.4.0 de Spark con esta integración.

Esta integración proporciona lo siguiente:

- Authentication de AWS Identity and Access Management (IAM). Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).
- Inserción de predicados y consultas para mejorar el rendimiento.
- Tipos de datos de Amazon Redshift
- Conectividad con Amazon Redshift y Amazon Redshift sin servidor.

Consideraciones y limitaciones al utilizar el conector de Spark

- El URI de directorio temporal apunta a una ubicación de Amazon S3. Este directorio temporal no se limpia automáticamente y podría agregar costos adicionales. Recomendamos utilizar las [políticas de ciclo de vida de Amazon S3](#) de la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service para definir las reglas de retención del bucket de Amazon S3.
- De forma predeterminada, las copias entre Amazon S3 y Redshift no funcionan si el bucket de S3 y el clúster de Redshift se encuentran en regiones de AWS diferentes. Para usar regiones de AWS

independientes, establezca el parámetro `tempdir_region` a la región del bucket de S3 utilizada para `tempdir`.

- Escrituras entre regiones entre S3 y Redshift si se escriben datos de Parquet con el parámetro `tempformat`.
- Recomendamos utilizar el [cifrado del servidor de Amazon S3](#) para cifrar los buckets de Amazon S3 utilizados.
- Recomendamos [bloquear el acceso público a los buckets de Amazon S3](#).
- Recomendamos que el clúster de Amazon Redshift no sea de acceso público.
- Recomendamos activar el [registro de auditoría de Amazon Redshift](#).
- Recomendamos activar el [cifrado en reposo de Amazon Redshift](#).
- Recomendamos activar SSL para la conexión JDBC desde Spark en Amazon EMR a Amazon Redshift.
- Recomendamos pasar un rol de IAM mediante el parámetro `aws_iam_role` para el parámetro de autenticación de Amazon Redshift.

Autenticación con el conector de Spark

En el siguiente diagrama se describe la autenticación entre Amazon S3, Amazon Redshift, el controlador de Spark y los ejecutores de Spark.

Autenticación entre Redshift y Spark

Puede utilizar el controlador JDBC versión 2 proporcionado por Amazon Redshift para conectarse a Amazon Redshift con el conector de Spark mediante la especificación de credenciales de inicio de sesión. Para utilizar IAM, [configure su URL de JDBC para que utilice la autenticación de IAM](#). Para conectarse a un clúster de Redshift desde Amazon EMR o AWS Glue, asegúrese de que su rol de IAM tiene los permisos necesarios para recuperar credenciales de IAM temporales. En la siguiente lista se describen todos los permisos que su rol de IAM necesita para recuperar credenciales y ejecutar operaciones de Amazon S3.

- [Redshift:GetClusterCredentials](#) (para clústeres de Redshift aprovisionados)
- [Redshift:DescribeClusters](#) (para clústeres de Redshift aprovisionados)
- [Redshift:GetWorkgroup](#) (para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor)
- [Redshift:GetCredentials](#) (para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor)

- [s3:ListBucket](#)
- [s3:GetBucket](#)
- [s3:GetObject](#)
- [s3:PutObject](#)
- [s3:GetBucketLifecycleConfiguration](#)

Para obtener más información sobre GetClusterCredentials, consulte [Políticas de recursos para GetClusterCredentials](#).

También debe asegurarse de que Amazon Redshift puede asumir el rol de IAM durante las operaciones COPY y UNLOAD.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Si utiliza el controlador JDBC más reciente, este administrará automáticamente la transición de un certificado autofirmado de Amazon Redshift a un certificado de ACM. No obstante, deberá [especificar las opciones de SSL para la URL de JDBC](#).

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo especificar la URL del controlador JDBC y `aws_iam_role` para conectarse a Amazon Redshift.

```
df.write \
  .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift ") \
  .option("url", "jdbc:redshift:iam://<the-rest-of-the-connection-string>") \
  .option("dbtable", "<your-table-name>") \
  .option("tempdir", "s3a://<your-bucket>/<your-directory-path>") \
  .option("aws_iam_role", "<your-aws-role-arn>") \
  .mode("error") \
```

```
.save()
```

Autenticación entre Amazon S3 y Spark

Si utiliza un rol de IAM para la autenticación entre Spark y Amazon S3, utilice uno de los siguientes métodos:

- El SDK de AWS para Java intentará encontrar automáticamente las credenciales de AWS mediante la cadena de proveedores de credenciales predeterminada implementada por la clase `DefaultAWSCredentialsProviderChain`. Para obtener más información, consulte [Using the Default Credential Provider Chain](#) (Uso de la cadena de proveedores de credenciales predeterminada).
- Puede especificar claves de AWS a través de las [propiedades de configuración de Hadoop](#). Por ejemplo, si su configuración de `tempdir` apunta a un sistema de archivos `s3n://`, establezca las propiedades `fs.s3n.awsAccessKeyId` y `fs.s3n.awsSecretAccessKey` en un archivo de configuración XML de Hadoop o llame a `sc.hadoopConfiguration.set()` para cambiar la configuración de Hadoop global de Spark.

Por ejemplo, si utiliza el sistema de archivos `s3n`, agregue:

```
sc.hadoopConfiguration.set("fs.s3n.awsAccessKeyId", "YOUR_KEY_ID")
sc.hadoopConfiguration.set("fs.s3n.awsSecretAccessKey", "YOUR_SECRET_ACCESS_KEY")
```

Para el sistema de archivos `s3a`, agregue:

```
sc.hadoopConfiguration.set("fs.s3a.access.key", "YOUR_KEY_ID")
sc.hadoopConfiguration.set("fs.s3a.secret.key", "YOUR_SECRET_ACCESS_KEY")
```

Si utiliza Python, utilice las siguientes operaciones:

```
sc._jsc.hadoopConfiguration().set("fs.s3n.awsAccessKeyId", "YOUR_KEY_ID")
sc._jsc.hadoopConfiguration().set("fs.s3n.awsSecretAccessKey",
    "YOUR_SECRET_ACCESS_KEY")
```

- Codifique las claves de autenticación en la URL `tempdir`. Por ejemplo, el URI `s3n://ACCESSKEY:SECRETKEY@bucket/path/to/temp/dir` codifica el par de claves (`ACCESSKEY`, `SECRETKEY`).

Autenticación entre Redshift y Amazon S3

Si utiliza los comandos COPY y UNLOAD en la consulta, también deberá conceder acceso a Amazon S3 a Amazon Redshift para que ejecute las consultas en su nombre. Para ello, [autorice primero a Amazon Redshift a acceder a otros servicios de AWS](#) y, a continuación, autorice las operaciones [COPY y UNLOAD mediante roles de IAM](#).

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Integración con AWS Secrets Manager

Puede recuperar las credenciales de nombre de usuario y contraseña de Redshift de un secreto almacenado en AWS Secrets Manager. Para proporcionar automáticamente las credenciales de Redshift, utilice el parámetro `secret.id`. Para obtener más información sobre cómo crear un secreto de credenciales de Redshift, consulte [Crear un secreto de base de datos de AWS Secrets Manager](#).

GroupID	ArtifactID	Revisiones compatibles	Descripción
com.amazonaws.secretsmanager	aws-secretsmanager-jdbc	1.0.12	La biblioteca de conexiones SQL de AWS Secrets Manager para Java permite a los desarrolladores de Java conectarse fácilmente a las bases de datos SQL con los secretos almacenados en AWS Secrets Manager.

 Note

Reconocimiento: esta documentación contiene código y lenguaje de muestra desarrollados por la [Apache Software Foundation](#) con [licencia Apache 2.0](#).

Mejoras de rendimiento con la inserción

El conector de Spark aplica automáticamente la inserción de predicados y consultas para optimizar el rendimiento. Esta asistencia implica que, si utiliza una función compatible en su consulta, el conector de Spark convertirá la función en una consulta SQL y ejecutará la consulta en Amazon Redshift. Con esta optimización se recuperan menos datos, por lo que Apache Spark puede procesar menos datos y tener un mejor rendimiento. De forma predeterminada, la inserción está activada automáticamente. Para desactivarla, establezca `autopushdown` a `false`.

```
import sqlContext.implicits._val
sample= sqlContext.read
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift")
    .option("url",jdbcURL )
    .option("tempdir", tempS3Dir)
    .option("dbtable", "event")
    .option("autopushdown", "false")
    .load()
```

Las siguientes funciones son compatibles con la inserción. Si utiliza una función que no está en esta lista, el conector de Spark realizará la función en Spark en lugar de hacerlo en Amazon Redshift, lo que provocará un rendimiento no optimizado. Para obtener una lista completa de las funciones de Spark, consulte [Built-in Functions](#) (Funciones incorporadas).

- Funciones de agregación

- avg
- count
- max
- min
- sum
- stddev_samp
- stddev_pop

- var_samp
- var_pop
- Operadores booleanos
 - in
 - isnull
 - isnotnull
 - contiene
 - endswith
 - startswith
- Logical operators (Operadores lógicos)
 - y
 - o
 - not (o !)
- Funciones matemáticas
 - +
 - -
 - *
 - /
 - - (unitario)
 - abs
 - acos
 - asin
 - atan
 - ceil
 - cos
 - exp
 - floor
 - greatest
 - least
 - log10

- pi
- pow
- round
- sin
- sqrt
- tan
- Funciones varias
 - cast
 - coalesce
 - decimal
 - if
 - in
- Operadores relacionales
 - !=
 - =
 - >
 - >=
 - <
 - <=
- Funciones de cadena
 - ascii
 - lpad
 - rpad
 - translate
 - upper
 - lower
 - length
 - trim
 - ltrim
 - rtrim

- like
- subcadena
- concat
- Funciones de fecha y hora
 - add_months
 - date
 - date_add
 - date_sub
 - date_trunc
 - Marca de tiempo
 - trunc
- Operadores matemáticos
 - CheckOverflow
 - PromotePrecision
- Operaciones relacionales
 - Aliases (por ejemplo, AS)
 - CaseWhen
 - Distinct
 - InSet
 - Uniones y uniones cruzadas
 - Límites
 - Unions, union all
 - ScalarSubquery
 - Sorts (ascendente y descendente)
 - UnscaledValue

Otras opciones de configuración

En esta página, puede encontrar descripciones relativas a las opciones que puede especificar para el conector Spark de Amazon Redshift.

Tamaño máximo de las columnas de cadenas

Redshift crea columnas de cadena como columnas de texto al crear tablas, que se almacenan como VARCHAR(256). Si desea columnas que admitan tamaños mayores, puede utilizar maxlength para especificar la longitud máxima de las columnas de cadenas. A continuación se muestra un ejemplo de cómo especificar maxlength.

```
columnLengthMap.foreach { case (colName, length) =>
  val metadata = new MetadataBuilder().putLong("maxlength", length).build()
  df = df.withColumn(colName, df(colName).as(colName, metadata))
}
```

Tipo de columna

Para establecer un tipo de columna, utilice el campo redshift_type.

```
columnTypeMap.foreach { case (colName, colType) =>
  val metadata = new MetadataBuilder().putString("redshift_type", colType).build()
  df = df.withColumn(colName, df(colName).as(colName, metadata))
}
```

Codificación de compresión de una columna

Para utilizar una codificación de compresión específica en una columna, use el campo de codificación. Para obtener una lista completa de las codificaciones de compresión admitidas, consulte [Codificaciones de compresión](#).

Descripción de una columna

Para establecer una descripción, utilice el campo description.

Autenticación entre Redshift y Amazon S3

De forma predeterminada, el resultado se descarga en Amazon S3 en formato parquet. Para descargar el resultado como archivo de texto delimitado por barras verticales, especifique la siguiente opción.

```
.option("unload_s3_format", "TEXT")
```

Instrucciones de inserción

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
spark.datasource.redshiftcommunity.autopushdown.lazyMode	No	True	Especifica si el conector debe ejecutar perezosamente las instrucciones de empuje de Redshift. Si es verdadero, el conector de Spark recupera todos los modelos y la información relacionados antes de ejecutar la consulta, lo que generalmente produce un mejor rendimiento. Si es falso, el conector de Spark ejecuta las instrucciones de empuje inmediatamente en el hilo principal del controlador de Spark y se serializa en todas las expresiones.

Parámetros de conector

La asignación de parámetros u `OPTIONS` en Spark SQL admite las siguientes configuraciones.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
dbtable	Sí, a menos que se especifique la consulta	N/A	La tabla que se creará o de la que se leerá en Redshift. Este parámetro es necesario cuando se vuelven a guardar los datos en Redshift.
consulta	Sí, a menos que se especifique dbtable	N/A	La consulta desde la que se leerá en Redshift.
usuario	No	N/A	El nombre de usuario de Redshift. Debe utilizarse con el parámetro password. Válido solo si el usuario y la contraseña no son parámetros en la URL. El uso de ambos provocará un error.
password	No	N/A	La contraseña de Redshift. Debe utilizarse con el parámetro user. Válido solo si el usuario y la contraseña no son parámetros en la URL. El uso de ambos provocará un error.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
url	No	N/A	Una URL de JDBC. El formato es jdbc:subprotocolo://host:port/base_de_datos?user=nombre_de_usuario&password=contraseña. El subprotocolo puede ser postgresql o Redshift, según el controlador JDBC que haya cargado. Tenga en cuenta que en classpath debe haber un controlador compatible con Redshift y coincidir con esta URL. El host y el puerto deben apuntar al nodo maestro de Redshift, por lo que debe configurar grupos de seguridad o VPC para permitir el acceso desde su aplicación de controlador. La base de datos es el nombre de la base de datos de Redshift.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
			El usuario y la contraseña son las credenciales para acceder a la base de datos, que deben estar insertadas en esta URL para JDBC, y su cuenta de usuario de base de datos debe tener los permisos necesarios para acceder a la tabla.
aws_iam_role	Solo si se utilizan roles de IAM para autorizar las operaciones COPY/UNLOAD de Redshift	N/A	ARN completamente especificado del rol de IAM adjunto al clúster de Redshift.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
forward_spark_s3_credentials	No	False	Indica si esta biblioteca debe descubrir automáticamente las credenciales que utiliza Spark para conectarse a Amazon S3, y si debe reenviarlas a Redshift a través del controlador JDBC. Estas credenciales se envían como parte de la consulta JDBC. Por lo tanto, le recomendamos que active el cifrado SSL con la conexión de JDBC cuando utilice esta opción.
temporary_aws_access_key_id	No	N/A	Clave de acceso de AWS. Debe tener permisos de escritura en ese bucket de S3.
temporary_aws_secret_access_key	No	N/A	Clave de acceso secreta de AWS que corresponde a la clave de acceso.
temporary_aws_session_token	No	N/A	Token de sesión de AWS correspondiente a la clave de acceso proporcionada.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
tempdir	No	N/A	Una ubicación en la que se puede escribir en Amazon S3. Se utiliza para descargar datos al leer y datos de Avro que se deben cargar en Redshift al escribir. Si utiliza un origen de datos de Redshift para Spark como parte de una canalización ETL normal, puede ser útil establecer una política de ciclo de vida a un bucket y utilizarlo como ubicación temporal de estos datos.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
jdbcdriver	No	Determinado por el subprotocolo de la URL de JDBC	El nombre de la clase del controlador JDBC que se usará. Esta clase debe estar en classpath. En la mayoría de los casos, no debe ser necesario especificar esta opción, ya que el nombre de clase del controlador apropiado se determinará automáticamente por el subprotocolo de la URL de JDBC.
diststyle	No	Even	El estilo de distribución de Redshift que se utilizará al crear una tabla. Las opciones válidas son EVEN, KEY o ALL. Cuando utilice KEY, también debe establecer una clave de distribución con la opción distkey.
distkey	No, a menos que se utilice DISTSTYLE _KEY	N/A	El nombre de una columna de la tabla que se utilizará como la clave de distribución al crear una tabla.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
sortkeyspec	No	N/A	Una definición completa de la clave de clasificación de Redshift.
include_column_list	No	False	Indica si esta biblioteca debe extraer automáticamente las columnas del esquema y agregarlas al comando COPY según las opciones de mapeo de columnas .
description	No	N/A	Una descripción de la tabla. La descripción se establece con el comando COMMENT de SQL y aparece en la mayoría de las herramientas de consulta. Consulte los metadatos de <code>description</code> para establecer descripciones en columnas individuales.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
preactions	No	N/A	A una lista delimitada a por punto y coma de comandos SQL que deben ejecutarse antes de cargar el comando COPY. Podría ser útil ejecutar comandos DELETE o similares antes de cargar nuevos datos. Si el comando contiene %s, se formateará a el nombre de la tabla antes de la ejecución (en caso de que utilice una tabla provisional). Si se produce un error en este comando, se tratará como una excepción. Si utiliza una tabla provisional, los cambios se revertirán y se restaurará la tabla de copia de seguridad si se produce un error en las acciones previas.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
extracopyoptions	No	N/A	Una lista de opciones adicionales para agregarlas al comando COPY de Redshift al cargar datos (como TRUNCATECOLUMNS o MAXERROR n). Consulte Optional parameter (Parámetro opcional) para ver una lista completa de los parámetros disponibles. Tenga en cuenta que como estas opciones se adjuntan al final del comando COPY, solo puede utilizar opciones que tengan sentido al final de él. Eso debería abarcar la mayoría de los casos de uso posibles.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
sse_kms_key	No	N/A	El ID de la clave de AWS KMS que se utilizará para el cifrado en el servidor en S3 durante la operación UNLOAD de Redshift en lugar del cifrado predeterminado de AWS. El rol de IAM de Redshift debe tener acceso a la clave de KMS para escribir con ella y el rol de IAM de Spark debe tener acceso a la clave para las operaciones de lectura. La lectura de los datos cifrados no requiere cambios (AWS se encarga de ello) siempre y cuando el rol de IAM de Spark tenga el acceso adecuado.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
tempformat	No	AVRO	El formato en el que se guardan los archivos temporales en Amazon S3 al escribir en Redshift. Los valores válidos son AVRO, CSV y CSV GZIP (CSV comprimido).
csvnullstring (experimental)	No	Nulo	El valor de cadena que se escribirá para los valores nulos cuando se utilice el formato temporal CSV. Debe ser un valor que no aparezca en sus datos reales.
autopushdown	No	True	Indica si se aplica la inserción de predicados y consultas mediante la captura y el análisis de los planes lógicos de Spark para las operaciones SQL. Las operaciones se traducen en una consulta SQL y, a continuación, se ejecutan en Redshift para mejorar el rendimiento.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
autopushdown.s3_result_cache	No	False	Almacene en caché la consulta SQL para descargar datos de la asignación de rutas de Amazon S3 en la memoria, de modo que no sea necesario volver a ejecutar la misma consulta en la misma sesión de Spark. Solo se admite cuando la autoinserción está activada. No recomendamos utilizar este parámetro cuando se mezclen operaciones de lectura y escritura porque los resultados almacenados en caché podrían contener información obsoleta.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
unload_s3_format	No	Parquet	El formato con el que se descargan los resultados de consulta. Las opciones válidas son Parquet y Text, que especifica que se descarguen los resultados de la consulta en formato de texto delimitado por barra vertical.
extraunloadoptions	No	N/A	Opciones adicionales que se anexarán al comando UNLOAD de Redshift. No se garantiza que funcionen todas las opciones, ya que algunas pueden entrar en conflicto con otras establecidas en el conector.
copydelay	No	30000	Retraso (en ms) entre los reintentos de las operaciones COPY de Redshift.
copyretrycount	No	2	Número de veces que se vuelven a intentar las operaciones COPY de Redshift.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
tempdir_region	No	N/A	Región de AWS donde se encuentra tempdir. Al configurar esta opción, se mejora el rendimiento del conector para las interacciones con tempdir además de proporcionar automáticamente este valor como parte de las operaciones COPY y UNLOAD durante las operaciones de lectura y escritura del conector. Esta configuración se recomienda en las siguientes situaciones: 1) Cuando el conector se ejecuta fuera de AWS, ya que se producirá un error en la detección automática de regiones y el rendimiento del conector se verá afectado negativamente.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
			2) Cuando <code>tempdir</code> se encuentra en una región diferente a la del clúster de Redshift, ya que con esta configuración se elimina la necesidad de suministrar la región manualmente mediante los parámetros <code>extracopy_options</code> y <code>extraunload_options</code>. <code>tempdir</code> no se puede encontrar en una región diferente a la del clúster de Redshift cuando se utiliza PARQUET como <code>tempformat</code> incluso si se utiliza este parámetro. 3) Cuando el conector se ejecuta en una región diferente a <code>tempdir</code>, ya que mejora el rendimiento de acceso del conector de <code>tempdir</code>.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
secret.id	No	N/A	El nombre o el ARN del secreto almacenado en AWS Secrets Manager. Puede usar este parámetro para proporcionar automáticamente las credenciales de Redshift, pero solo si el usuario, la contraseña y las credenciales de DbUser no se pasan a la URL de JDBC ni a través de otras opciones.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
secret.region	No	N/A	La región principal de AWS, como por ejemplo Este de EE. UU. (Norte de Virginia), para buscar el valor <code>secret.id</code>. Si no se especifica esta región, el conector intentará utilizar la Cadena de proveedores de credenciales predeterminada para resolver la región del <code>secret.id</code>. En algunos casos, por ejemplo, si utiliza el conector fuera de una, el conector no podrá encontrar la región. Recomendamos usar esta configuración en las siguientes situaciones: 1) Cuando el conector funciona fuera de AWS, ya que la detección automática de regiones producirá un error e impedirá

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
			la autenticación con Redshift Cuando el conector se ejecuta en una región diferente <code>secret.id</code> , ya que mejora el rendimiento de acceso del conector del secreto.
<code>secret.vpcEndpointUrl</code>	No	N/A	La URL del punto de conexión DNS de PrivateLink para AWS Secrets Manager al invalidar la Cadena de proveedores de credenciales predeterminada .
<code>secret.vpcEndpointRegion</code>	No	N/A	La región del punto de conexión DNS de PrivateLink para AWS Secrets Manager al invalidar la Cadena de proveedores de credenciales predeterminada .

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
jdbc.*	No	N/A	Parámetros adicionales para pasarlos al controlador JDBC subyacente, donde el comodín es el nombre del parámetro JDBC, como jdbc.ssl. Tenga en cuenta que el prefijo jdbc se eliminará antes de pasarlo al controlador JDBC. Para ver todas las opciones posibles del controlador JDBC de Redshift, consulte Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1.

Parámetro	Obligatoria	Predeterminado	Descripción
etiqueta	No	" "	Un identificador para incluir en el conjunto de grupos de consultas al ejecutar consultas con el conector. Debe tener 100 caracteres o menos y todos los caracteres deben ser válidos unicodeId entifierP arts . Si el identificador tiene más de 100 caracteres, se eliminará el exceso. Al ejecutar una consulta con el conector, el grupo de consultas se establecerá como una cadena en formato JSON, como <pre>{ "spark-redshift-connector" : { "svc": " ", "ver": "5.1.0-amzn-1-spark_3.3", "op": "Read", "lbl": "" } }</pre> . Esta opción sustituye el valor de la clave lbl.

Note

Reconocimiento: esta documentación contiene código y lenguaje de muestra desarrollados por la [Apache Software Foundation](#) con [licencia Apache 2.0](#).

Tipos de datos compatibles

Los siguientes tipos de datos de Amazon Redshift son compatibles con el conector de Spark. Para obtener una lista completa de los tipos de datos compatibles con Amazon Redshift, consulte [Data types](#) (Tipos de datos). Si un tipo de datos no se encuentra en la tabla siguiente, no está admitido en el conector de Spark.

Tipo de datos	Alias
SMALLINT	INT2
INTEGER	INT, INT4
BIGINT	INT8
DECIMAL	NUMERIC
REAL	FLOAT4
DOUBLE PRECISION	FLOAT8, FLOAT
BOOLEAN	BOOL
CHAR	CHARACTER, NCHAR, BPCHAR
VARCHAR	CHARACTER VARYING, NVARCHAR, TEXT
FECHA	
MARCA DE TIEMPO	TIMESTAMP sin zona horaria
TIMESTAMPTZ	Timestamp with time zone
SUPER	

Tipo de datos	Alias
HORA	Hora sin zona horaria
TIMETZ	Time with time zone
VARBYTE	VARBINARY, BINARY VARYING

Tipos de datos complejos

Puede usar el conector Spark para leer y escribir tipos de datos complejos de Spark, como `ArrayType`, `MapType` y `StructType` hacia y desde las columnas de tipos de datos SUPER de Redshift. Si proporciona un esquema durante una operación de lectura, los datos de la columna se convertirán en los tipos complejos correspondientes en Spark, incluidos los tipos anidados. Además, si `autopushdown` está habilitado, la proyección de los atributos anidados, los valores del mapa y los índices de matriz se reducen a Redshift, de modo que ya no es necesario descargar toda la estructura de datos anidada al acceder solo a una parte de los datos.

Cuando escribe DataFrames desde el conector, cualquier columna de tipo `MapType` (con `StringType`), `StructType` o `ArrayType` se escribe en una columna de tipos de datos SUPER de Redshift. Al escribir estas estructuras de datos anidadas, el parámetro `tempformat` debe ser del tipo CSV, CSV GZIP o PARQUET. Con AVRO provocará una excepción. La escritura de una estructura de datos `MapType` que tiene un tipo de clave distinto de `StringType` también provocará una excepción.

StructType

En el siguiente ejemplo se muestra cómo crear una tabla con un tipo de datos SUPER que contiene una estructura

```
create table contains_super (a super);
```

A continuación, puede utilizar el conector para consultar un campo `StringType` `hello` de la columna SUPER `a` en la tabla utilizando un esquema como el del siguiente ejemplo.

```
import org.apache.spark.sql.types._

val sc = // existing SparkContext
val sqlContext = new SQLContext(sc)
```

```
val schema = StructType(StructField("a", StructType(StructField("hello",
  StringType) :: Nil)) :: Nil)

val helloDF = sqlContext.read
  .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift")
  .option("url", jdbcURL )
  .option("tempdir", tempS3Dir)
  .option("dbtable", "contains_super")
  .schema(schema)
  .load().selectExpr("a.hello")
```

En el siguiente ejemplo se muestra cómo se escribe una estructura en la columna a.

```
import org.apache.spark.sql.types._
import org.apache.spark.sql._

val sc = // existing SparkContext
val sqlContext = new SQLContext(sc)

val schema = StructType(StructField("a", StructType(StructField("hello",
  StringType) :: Nil)) :: Nil)
val data = sc.parallelize(Seq(Row(Row("world"))))
val mydf = sqlContext.createDataFrame(data, schema)

mydf.write.format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift").
  option("url", jdbcUrl).
  option("dbtable", tableName).
  option("tempdir", tempS3Dir).
  option("tempformat", "CSV").
  mode(SaveMode.Append).save
```

MapType

Si prefiere usar MapType para representar los datos, puede usar una estructura de datos MapType en el esquema y recupera el valor correspondiente a una clave en el mapa. Tenga en cuenta que todas las claves de la estructura de datos MapType debe ser de tipo String y todos los valores deben ser del mismo tipo, como int.

En el siguiente ejemplo se muestra cómo obtener el valor de la clave hello en la columna a.

```
import org.apache.spark.sql.types._
```

```
val sc = // existing SparkContext
val sqlContext = new SQLContext(sc)

val schema = StructType(StructField("a", MapType(StringType, IntegerType))::Nil)

val helloDF = sqlContext.read
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift")
    .option("url", jdbcURL )
    .option("tempdir", tempS3Dir)
    .option("dbtable", "contains_super")
    .schema(schema)
    .load().selectExpr("a['hello']")
```

ArrayType

Si la columna contiene una matriz en lugar de una estructura, puede usar el conector para consultar el primer elemento de la matriz.

```
import org.apache.spark.sql.types._

val sc = // existing SparkContext
val sqlContext = new SQLContext(sc)

val schema = StructType(StructField("a", ArrayType(IntegerType)):: Nil)

val helloDF = sqlContext.read
    .format("io.github.spark_redshift_community.spark.redshift")
    .option("url", jdbcURL )
    .option("tempdir", tempS3Dir)
    .option("dbtable", "contains_super")
    .schema(schema)
    .load().selectExpr("a[0]")
```

Limitaciones

Con los tipos de datos complejos con el conector de Spark se presentan las siguientes limitaciones:

- Todos los nombres de los campos de estructura anidados y las claves de mapa deben estar en minúsculas. Si busca nombres de campos complejos con letras mayúsculas, puede intentar omitir el esquema y usar la función de Spark `from_json` para convertir la cadena devuelta localmente como una solución alternativa.

- Todos los campos del mapa utilizados en las operaciones de lectura o escritura deben tener solo claves `StringType`.
- Solo CSV, CSV GZIP y PARQUET son valores de formato temporal compatibles para escribir tipos complejos en Redshift. Al intentar usar AVRO se generará una excepción.

Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift

Puede utilizar una conexión ODBC para conectarse a su clúster de Amazon Redshift desde distintas aplicaciones y herramientas de cliente SQL de terceros. Si la herramienta de cliente es compatible con JDBC, puede elegir utilizar ese tipo de conexión en lugar de una conexión ODBC, ya que JDBC es más fácil de configurar. Sin embargo, si la herramienta de cliente no es compatible con JDBC, puede seguir los pasos de esta sección para configurar una conexión ODBC en el equipo cliente o en la instancia de Amazon EC2.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC de 64 bits para los sistemas operativos Linux y Windows; los controladores ODBC de 32 bits ya no se fabrican. Actualmente, no se admite macOS X. No se publicarán más actualizaciones de los controladores ODBC de 32 bits, excepto las revisiones de seguridad urgentes.

Para obtener la información más reciente acerca de los cambios del controlador ODBC, consulte [Registro de cambios](#).

Temas

- [Obtención de la URL de ODBC](#)
- [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Microsoft Windows](#)
- [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Linux](#)
- [Métodos de autenticación](#)
- [Conversiones de tipos de datos](#)
- [Opciones del controlador ODBC](#)
- [Versiones anteriores del controlador ODBC](#)

Obtención de la URL de ODBC

Amazon Redshift muestra la URL de ODBC de su clúster en la consola de Amazon Redshift. Esta dirección URL contiene la información necesaria para configurar la conexión entre el equipo cliente y la base de datos.

Un URL de ODBC tiene el siguiente formato:

```
Driver={driver}; Server=endpoint_host; Database=database_name; UID=user_name;  
PWD=password; Port=port_number
```

Los campos del formato anterior tienen los siguientes valores:

Campo	Valor
<i>Driver</i>	Nombre del controlador ODBC de 64 bits que se va a utilizar: Amazon Redshift ODBC Driver (x64) (Controlador ODBC de Amazon Redshift [x64])
<i>Server</i>	El host de punto de conexión del clúster de Amazon Redshift.
<i>Database</i>	Base de datos que creó para su clúster.
<i>UID</i>	Nombre de usuario de base de datos de una cuenta de usuario que tiene permiso para conectarse a la base de datos. Si bien este valor es un permiso de la base de datos, no un permiso de clúster, puede utilizar la cuenta de usuario administrador de Redshift que configuró cuando lanzó el clúster.
<i>PWD</i>	Contraseña de la cuenta de usuario de base de datos para conectarse a la base de datos.
<i>Port</i>	Número de puerto que especificó cuando lanzó el clúster. Si tiene un firewall, asegúrese de que este puerto esté abierto para poder usarlo.

A continuación, se muestra un ejemplo de la URL de ODBC:

```
Driver={Amazon Redshift ODBC Driver (x64)}; Server=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com; Database=dev; UID=adminuser; PWD=insert_your_admin_user_password_here; Port=5439
```

Para obtener información sobre dónde encontrar la URL de ODBC, consulte [Obtención de la cadena de conexión a su clúster](#).

Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Microsoft Windows

Debe instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en los equipos cliente que tienen acceso a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Cada equipo en el que instala el controlador debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Derechos de administrador en la máquina.
- La máquina cumple con los siguientes requisitos del sistema:
 - Uno de los sistemas operativos siguientes:
 - Windows 10 u 8.1.
 - Windows Server 2019, 2016 o 2012.
 - 100 MB de espacio disponible en el disco.
 - Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 para Windows de 64 bits instalado. Puede descargar el paquete de instalación en [Descargar Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2022](#) en el sitio web de Microsoft.

Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift

Utilice el procedimiento a continuación para descargar e instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift para los sistemas operativos Windows. Utilice un controlador diferente solo si está ejecutando una aplicación de terceros certificada para su uso con Amazon Redshift que requiere un controlador específico.

Para descargar e instalar el controlador ODBC:

1. Descargue el siguiente controlador: [controlador ODBC de 64 bits versión 2.1.7.0](#)

El nombre de este controlador es Amazon Redshift ODBC Driver (x64) (Controlador ODBC de Amazon Redshift [x64]).

2. Consulte [Licencia del controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift](#).

3. Haga doble clic en el archivo .msi y, a continuación, siga los pasos en el asistente para instalar el controlador.

Creación de una entrada de sistema DSN para una conexión ODBC

Después de descargar e instalar el controlador ODBC, agregue una entrada de nombre de origen de datos (DSN) al equipo cliente o a la instancia de Amazon EC2. Las herramientas de cliente SQL pueden utilizar este origen de datos para conectarse a la base de datos de Amazon Redshift.

Se recomienda crear un DSN del sistema en lugar de un DSN de usuario. Algunas aplicaciones cargan los datos mediante una cuenta de usuario de base de datos diferente y es posible que no puedan detectar los DSN de usuario que se crean en otra cuenta de usuario de base de datos.

Note

Para la autenticación con credenciales de AWS Identity and Access Management (IAM) o credenciales de proveedor de identidad (IdP), se requieren pasos adicionales. Para obtener más información, consulte [Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM](#).

Para crear una entrada DSN del sistema para una conexión ODBC:

1. En el menú Start (Inicio), escriba “ODBC Data Sources” (Orígenes de datos ODBC). Elija ODBC Data Sources (Orígenes de datos ODBC).

Asegúrese de elegir el Administrador de orígenes de datos ODBC que tenga el mismo valor de bits que la aplicación cliente que está utilizando para conectarse a Amazon Redshift.

2. En ODBC Data Source Administrator (Administrador de orígenes de datos ODBC), elija la pestaña Driver (Controlador) y busque la siguiente carpeta del controlador: Amazon Redshift ODBC Driver (x64) (Controlador ODBC de Amazon Redshift [x64]).
3. Elija la pestaña DSN de sistema para configurar el controlador para todos los usuarios del equipo o la pestaña DSN de usuario para configurar solamente el controlador para la cuenta de usuario.
4. Elija Agregar. Se abrirá la ventana Create New Data Source (Crear nuevo origen de datos).
5. Elija Amazon Redshift ODBC Driver (x64) (Controlador ODBC de Amazon Redshift [x64]) y, a continuación, elija Finish (Finalizar). Se abrirá la ventana Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración de DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift).

6. En la sección Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

- Nombre de origen de datos

Escriba un nombre para el origen de datos. Por ejemplo, si siguió la Guía de introducción a Amazon Redshift, podría escribir `exampleclusterdsn` para que le sea más fácil recordar el clúster que asocia a este DSN.

- Server

Especifique el host de punto de conexión del clúster de Amazon Redshift. Puede encontrar esta información en la consola de Amazon Redshift en la página de detalles del clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#).

- Puerto

Escriba el número de puerto que usa la base de datos. Según el puerto que haya seleccionado al crear, modificar o migrar el clúster, se permitirá el acceso al puerto seleccionado.

- Base de datos

Introduzca el nombre de la base de datos de Amazon Redshift. Si ha lanzado el clúster sin especificar un nombre de base de datos, escriba `dev`. De lo contrario, utilice el nombre que eligió durante el proceso de inicio. Si siguió la Guía de introducción a Amazon Redshift, ingrese `dev`.

7. En la sección Authentication (Autenticación), especifique las opciones de configuración para configurar la autenticación de IAM o estándar.

8. Elija SSL Options (Opciones de SSL) y especifique un valor para el siguiente campo:

- Modo de autenticación

Elija un modo para controlar la Capa de conexión segura (SSL). En un entorno de prueba, podría usar `prefer`. No obstante, para entornos de producción y cuando se requiera un intercambio seguro de datos, use `verify-ca` o `verify-full`.

- TLS mínimo

Otra opción, elija la versión mínima de TLS/SSL que el controlador permite que el almacén de datos utilice para cifrar las conexiones. Por ejemplo, si especifica TLS 1.2, TLS 1.1 no se puede usar para cifrar las conexiones. La versión predeterminada es TLS 1.2.

9. En la pestaña Proxy, especifique cualquier configuración de conexión proxy.

- 10 En la pestaña Additional Options (Opciones adicionales), especifique las opciones sobre cómo devolver los resultados de la consulta a la herramienta o aplicación de cliente SQL.
- 11 En Opciones avanzadas, especifique valores para `logLevel`, `logPath`, `compression` y otras opciones.
- 12 Seleccione Probar. Si el equipo cliente puede conectarse a la base de datos de Amazon Redshift, aparecerá el siguiente mensaje: Connection successful (Conexión realizada correctamente). Si el equipo cliente no puede conectarse a la base de datos, genere un archivo de registro y póngase en contacto con soporte de AWS para solucionar los posibles problemas. Para obtener información sobre la generación de registros, consulte (LINK).
- 13 Seleccione Aceptar.

Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Linux

Debe instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en los equipos cliente que tienen acceso a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Cada equipo en el que instala el controlador debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

- Acceso raíz en la máquina.
- Una de las siguientes distribuciones:
 - Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL) 8 o versiones posteriores
 - CentOS 8 o versiones posteriores.
- 150 MB de espacio disponible en el disco.
- unixODBC 2.2.14 o posterior.
- glibc 2.26 o posterior.

Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift

Para descargar e instalar el controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift para Linux:

1. Descargue el siguiente controlador: [controlador RPM de 64 bits versión 2.1.7.0](#)

Note

Los controladores ODBC de 32 bits se suspenden. No se publicarán más actualizaciones, excepto las revisiones de seguridad urgentes.

2. Vaya a la ubicación en la que descargó el paquete y, a continuación, ejecute alguno de los siguientes comandos. Utilice el comando que corresponda a su distribución Linux.

En los sistemas operativos RHEL y CentOS, ejecute el siguiente comando:

```
yum --nogpgcheck localinstall RPMFileName
```

Reemplace *RPMFileName* por el nombre de archivo del paquete RPM. Por ejemplo, el siguiente comando demuestra cómo instalar el controlador de 64 bits:

```
yum --nogpgcheck localinstall AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.x.xx.xxxx.x86_64.rpm
```

Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador ODBC

En Linux, debe utilizar un administrador de controlador ODBC para configurar la conexión ODBC. Los administradores del controlador ODBC usan archivos de configuración para definir y configurar los controladores y el origen de datos de ODBC. El administrador del controlador ODBC que utiliza depende del sistema operativo que utiliza.

Configuración del controlador ODBC mediante el administrador de controladores UnixODBC

Para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift, se requieren los siguientes archivos:

- `amazon.redshiftodbc.ini`
- `odbc.ini`
- `odbcinst.ini`

Si instaló el controlador en la ubicación predeterminada, el archivo de configuración `amazon.redshiftodbc.ini` se encuentra en `/opt/amazon/redshiftodbcx64`.

Además, en `/opt/amazon/redshiftodbcx64`, puede encontrar archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini` de muestra. Puede utilizar estos archivos como ejemplos para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift y el nombre del origen de datos (DSN).

No le recomendamos utilizar el directorio de instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift para los archivos de configuración. Los archivos de muestra del directorio instalados se presentan

únicamente como ejemplo. Si vuelve a instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift más adelante o actualiza a una versión más reciente, se sobrescribe el directorio de instalación. Perderá los cambios que haya realizado en los archivos del directorio de instalación.

Para evitarlo, copie el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en un directorio distinto al directorio de instalación. Si copia este archivo en el directorio principal del usuario, agregue un punto (.) al principio del nombre del archivo para convertirlo en un archivo oculto.

Para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, utilice los archivos de configuración en el directorio principal del usuario o cree nuevas versiones en otro directorio. De manera predeterminada, su sistema operativo Linux debe tener un archivo `odbc.ini` y un archivo `odbcinst.ini` en el directorio de inicio del usuario (`/home/$USER` o `~/.`). Estos archivos predeterminados son archivos ocultos, que se indica con el punto (.) delante de cada nombre de archivo. Estos archivos solo se muestran cuando se utiliza el indicador `-a` para enumerar el contenido del directorio.


Cualquiera que sea la opción que elija para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, modifique los archivos para agregar información de configuración del controlador y DSN. Si selecciona crear archivos nuevos, también deberá configurar variables de entorno para especificar la ubicación de estos archivos de configuración.

De manera predeterminada, los administradores de controladores ODBC están configurados para utilizar versiones ocultas de los archivos de configuración `odbc.ini` y `odbcinst.ini` (denominados `.odbc.ini` y `.odbcinst.ini`) ubicados en el directorio de inicio. También están configurados para utilizar el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en el directorio de instalación del controlador. Si almacena estos archivos de configuración en otro lugar, establezca las variables de entorno que se describen a continuación para que el administrador de controladores pueda localizar los archivos.

Si utiliza UnixODBC, haga lo siguiente:

- Configure `ODBCINI` en la ruta completa y el nombre del archivo `odbc.ini`.
- Configure `ODBCSYSINI` en la ruta completa del directorio que contiene el archivo `odbcinst.ini`.
- Configure `AMAZONREDSHIFTODBCINI` en la ruta completa y el nombre del archivo `amazon.redshiftodbc.ini`.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar los valores anteriores:



```
export ODBCINI=/usr/local/odbc/odbc.ini
export ODBCSYSINI=/usr/local/odbc
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/etc/amazon.redshiftodbc.ini
```

Configuración de una conexión mediante un nombre de origen de datos (DSN) en Linux

Cuando se conecte al almacenamiento de datos mediante un nombre de origen de datos (DSN), configure el archivo `odbc.ini` para definir los nombres de origen de datos (DSN). Establezca las propiedades del archivo `odbc.ini` para crear un DSN que especifique la información de conexión para el almacén de datos.

En los sistemas operativos Linux, utilice el siguiente formato:

```
[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name

[dsn_name]
Driver=path/driver_file
Host=cluster_endpoint
Port=port_number
Database=database_name
locale=locale
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbc.ini` con el controlador ODBC de 64 bits para sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x64=Amazon Redshift ODBC Driver (x64)

[Amazon_Redshift_x64]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbcx64/librsodbc64.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932Database=dev
locale=en-US
```

Configuración de una conexión sin un DSN en Linux

Para conectarse al almacén de datos a través de una conexión que no tenga DSN, defina el controlador en el archivo `odbcinst.ini`. A continuación, proporcione una cadena de conexión sin DSN en su aplicación.

En los sistemas operativos Linux, utilice el siguiente formato:

```
[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...

[driver_name]
Description=driver_description
Driver=path/driver_file
...
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbcinst.ini` con el controlador ODBC de 64 bits para sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Drivers]
Amazon Redshift ODBC Driver (x64)=Installed

[Amazon Redshift ODBC Driver (x64)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbcx64/librsodbc64.so
```

Métodos de autenticación

Con el fin de proteger los datos contra accesos no autorizados, los almacenes de datos de Amazon Redshift requieren la autenticación de todas las conexiones mediante credenciales de usuario.

En la siguiente tabla, se ilustran las opciones de conexión obligatorias y opcionales para cada método de autenticación que se puede utilizar para conectarse al controlador ODBC de Amazon Redshift versión 2.x:

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Estándar	• Host • Puerto • Base de datos • UID • Contraseña	
Perfil de IAM	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • Perfil	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointURL • StsEndpointURL • InstanceProfile  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
Credenciales de IAM	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • AccessKeyID • SecretAccessKey	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointURL • StsEndpointURL • SessionToken • UID

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
		 Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
AD FS	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • UID • Contraseña • IdP_Host • IdP_Port	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role • loginToRp • SSL_Insecure  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Azure AD	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • UID • Contraseña • IdP_Tenant • Client_ID • Client_Secret	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role • dbgroups_filter  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
JWT	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • web_identity_token	• provider_name

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Okta	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • UID • Contraseña • IdP_Host • App_Name • App_ID	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
Ping Federate	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • UID • Contraseña • IdP_Host • IdP_Port	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role • SSL_Insecure • partner_spid  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Browser Azure AD	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • IdP_Tenant • Client_ID • UID	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role • dbgroups_filter • IdP_Response_Timeout • listen_port  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Browser SAML	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • login_url • UID	• ID del clúster • Región • AutoCreate • EndpointUrl • StsEndpointUrl • Preferred_Role • dbgroups_filter • IdP_Response_Timeout • listen_port  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
Perfil de autenticación	• Host • Puerto • Base de datos • AccessKeyID • SecretAccessKey	

Método de autenticación	Obligatorio	Opcional
Browser Azure AD OAUTH2	• Host • Puerto • Base de datos • IAM • plugin_name • IdP_Tenant • Client_ID • UID	• ID del clúster • Región • EndpointUrl • IdP_Response_Timeout • listen_port • scope • provider_name  Note ClusterID y Region se deben configurar en el Host si no se configuran por separado.
AWS IAM Identity Center	• Host • Base de datos • plugin_name • idc_region • issuer_url	• idc_client_display_name • ldp_response_timeout • listen_port

Uso de un servicio de credenciales externo

Además de la compatibilidad integrada con AD FS, Azure AD y Okta, la versión para Windows del controlador ODBC de Amazon Redshift también admite otros servicios de credenciales. El controlador puede autenticar las conexiones mediante cualquier complemento de proveedor de credenciales basado en SAML de su elección.

Para configurar un servicio de credenciales externo en Windows:

1. Cree un perfil de IAM que especifique el complemento del proveedor de credenciales y otros parámetros de autenticación según sea necesario. El perfil debe estar codificado en ASCII y debe

contener el siguiente par clave-valor, en el que `PluginPath` es la ruta completa a la aplicación del complemento:

```
plugin_name = PluginPath
```

Por ejemplo:

```
plugin_name = C:\Users\kjson\myapp\CredServiceApp.exe
```

Para obtener más información sobre cómo crear un perfil, consulte [Uso de un perfil de configuración](#) en la Guía de administración de clústeres de Amazon Redshift.

2. Configure el controlador para que utilice este perfil. El controlador detecta y utiliza la configuración de autenticación especificada en el perfil.

Conversiones de tipos de datos

El controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift admite varios formatos de datos frecuentes, por lo que permite la conversión entre los tipos de datos de Amazon Redshift y SQL.

En la siguiente tabla, se enumeran los mapeos de tipos de datos admitidos.

Tipo de Amazon Redshift	Tipo de SQL
BIGINT	SQL_BIGINT
BOOLEAN	SQL_BIT
CHAR	SQL_CHAR
DATE	SQL_TYPE_DATE
DECIMAL	SQL_NUMERIC
DOUBLE PRECISION	SQL_DOUBLE
GEOGRAPHY	SQL_LONGVARBINARY
GEOMETRY	SQL_LONGVARBINARY

Tipo de Amazon Redshift	Tipo de SQL
INTEGER	SQL_INTEGER
REAL	SQL_REAL
SMALLINT	SQL_SMALLINT
SUPER	SQL_LONGVARCHAR
TEXT	SQL_LONGVARCHAR
TIME	SQL_TYPE_TIME
TIMETZ	SQL_TYPE_TIME
TIMESTAMP	SQL_TYPE_TIMESTAMP
TIMESTAMPTZ	SQL_TYPE_TIMESTAMP
VARBYTE	SQL_LONGVARBINARY
VARCHAR	SQL_VARCHAR

Opciones del controlador ODBC

Puede utilizar las opciones de configuración del controlador para controlar el comportamiento del controlador ODBC de Amazon Redshift. Las opciones del controlador no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En Microsoft Windows, por lo general, las opciones del controlador se configuran cuando configura un nombre de origen de datos (DSN). También puede establecer opciones de controlador en la cadena de conexión cuando se conecta mediante programación o agregando o cambiando claves del Registro en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\your_DSN`.

En Linux, las opciones de configuración del controlador se establecen en los archivos `odbc.ini` y `amazon.redshiftodbc.ini`. Las opciones de configuración establecidas en un archivo `amazon.redshiftodbc.ini` se aplican a todas las conexiones. No obstante, las opciones de configuración establecidas en un archivo `odbc.ini` son específicas de una conexión. Las opciones

de configuración establecidas en `odbc.ini` tienen prioridad sobre las opciones de configuración establecidas en `amazon.redshiftodbc.ini`.

A continuación, se muestran las descripciones relativas a las opciones que puede especificar para la versión 2.x del controlador ODBC de Amazon Redshift:

AccessKeyID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave de acceso de IAM para el usuario o el rol. Si establece este parámetro, también debe especificar `SecretAccessKey`.

Este parámetro es opcional.

app_id

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID único proporcionado por Okta que se asocia a su aplicación de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

app_name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de la aplicación Okta que utiliza en la autenticación de la conexión con Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

AuthProfile

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El perfil de autenticación utilizado para administrar la configuración de la conexión. Si establece este parámetro, también debe establecer AccessKeyID y SecretAccessKey.

Este parámetro es opcional.

AuthType

- Valor predeterminado: estándar
- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica el modo de autenticación que el controlador utiliza al configurar un DSN mediante el cuadro de diálogo Configuración de DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift:

- Estándar: autenticación estándar mediante su nombre de usuario y contraseña de Amazon Redshift.
- Perfil de AWS: autenticación de IAM mediante un perfil.
- Credenciales de AWS IAM: autenticación de IAM mediante credenciales de IAM.
- Proveedor de identidades: AD FS: autenticación de IAM mediante Active Directory Federation Services (AD FS).
- Proveedor de identidades: complemento de autenticación: complemento de autorización que acepta un token de AWS IAM Identity Center o un token de identidad basado en JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) de cualquier proveedor de identidades web vinculado a AWS IAM Identity Center.
- Proveedor de identidades: Azure AD: autenticación de IAM mediante un portal de Azure AD.
- Proveedor de identidades: JWT: autenticación de IAM mediante un JSON Web Token (JWT).
- Proveedor de identidades: Okta: autenticación de IAM mediante Okta.
- Proveedor de identidades: PingFederate: autenticación de IAM mediante PingFederate.

Esta opción solo está disponible cuando configura un DSN mediante el cuadro de diálogo Configuración de DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift en el controlador de Windows. Al configurar una conexión mediante una cadena de conexión o una máquina que no sea de Windows, el controlador determina automáticamente si se debe usar la autenticación estándar, de perfil de AWS o de credenciales de AWS IAM según las credenciales especificadas. Para utilizar un proveedor de identidades, debe configurar la propiedad plugin_name.

Este parámetro es obligatorio.

AutoCreate

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador crea un usuario nuevo cuando el usuario especificado no existe.

- 1 | TRUE: si el usuario especificado por el UID no existe, el controlador crea un usuario nuevo.
- 0 | FALSE: el controlador no crea un usuario nuevo. Si el usuario especificado no existe, se produce un error en la autenticación.

Este parámetro es opcional.

CaFile

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La ruta de acceso al archivo de certificado de CA que se utiliza para algunas formas de autenticación de IAM.

Este parámetro solo está disponible en Linux.

Este parámetro es opcional.

client_id

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de cliente asociado a la aplicación de Amazon Redshift en Azure AD.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

client_secret

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave secreta asociada a la aplicación de Amazon Redshift en Azure AD.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

ClusterId

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del clúster de Amazon Redshift al que desea conectarse. Se utiliza en la autenticación de IAM. El ID de clúster no se especifica en el parámetro Server (Servidor).

Este parámetro es opcional.

compression

- Valor predeterminado: desconectado
- Tipo de datos: cadena

Método de compresión utilizado para la comunicación mediante protocolo de conexión entre el servidor de Amazon Redshift y el cliente o el controlador.

Puede especificar los valores siguientes:

- lz4: establece el método de compresión utilizado para la comunicación mediante protocolo de conexión con Amazon Redshift a lz4.
- zstd: establece el método de compresión utilizado para la comunicación mediante protocolo de conexión con Amazon Redshift a zstd.
- off: no utiliza la compresión para la comunicación mediante protocolo de conexión con Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

Base de datos

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de la base de datos de Amazon Redshift a la que desea obtener acceso.

Este parámetro es obligatorio.

`DatabaseMetadataCurrentDbOnly`

- Valor predeterminado: 1
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador devuelve metadatos de varias bases de datos y clústeres.

- 1 | TRUE: el controlador solo devuelve metadatos de la base de datos actual.
- 0 | FALSE. El controlador devuelve metadatos de varios clústeres y bases de datos de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

`dbgroups_filter`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La expresión regular que puede especificar para filtrar DbGroups que se reciben de la respuesta SAML a Amazon Redshift cuando se utilizan los tipos de autenticación Azure, Browser Azure y Browser SAML.

Este parámetro es opcional.

`Controlador`

- Valor predeterminado: controlador ODBC de Amazon Redshift (x64)
- Tipo de datos: cadena

El nombre del controlador. El único valor admitido es Amazon Redshift ODBC Driver (x64) (Controlador ODBC de Amazon Redshift [x64]).

Este parámetro es necesario si no establece el DSN.

DSN

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del origen de datos del controlador. La aplicación especifica el DSN en la API de `SQLDriverConnect`.

Este parámetro es necesario si no establece el Driver (Controlador).

EndpointUrl

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El punto de conexión de anulación que se utiliza para comunicarse con Amazon Redshift Coral Service para la autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

ForceLowercase

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un valor booleano que especifica si el controlador escribe en minúsculas todos los DbGroups que se envían desde el proveedor de identidades a Amazon Redshift cuando se utiliza la autenticación de inicio de sesión único.

- 1 | TRUE: el controlador escribe en minúsculas todos los DbGroups que se envían desde el proveedor de identidades.
- 0 | FALSE: el controlador no modifica los DbGroups.

Este parámetro es opcional.

group_federation

- Valor predeterminado: 0

- Tipos de datos: booleano

Un valor booleano que especifica si la API `getClusterCredentialsWithIAM` se utiliza para obtener credenciales de clúster temporales en los clústeres aprovisionados. Esta opción permite a los usuarios de IAM integrarse con los roles de base de datos de Redshift en los clústeres aprovisionados. Tenga en cuenta que esta opción no se aplica a los espacios de nombres de Redshift sin servidor.

- 1 | VERDADERO: el controlador utiliza la API `getClusterCredentialsWithIAM` para obtener credenciales de clúster temporales en los clústeres aprovisionados.
- 0 | FALSO: el controlador utiliza la API `getClusterCredentials` predeterminada para obtener credenciales de clúster temporales en los clústeres aprovisionados.

Este parámetro es opcional.

`https_proxy_host`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de host o la dirección IP del servidor proxy a través del cual desea pasar los procesos de autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

`https_proxy_password`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La contraseña que utiliza para obtener acceso al servidor proxy. Se utiliza para la autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

`https_proxy_port`

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: entero

El número del puerto que el servidor proxy utiliza para escuchar las conexiones del cliente. Se utiliza para la autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

`https_proxy_username`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de usuario que utiliza para obtener acceso al servidor proxy. Se utiliza para la autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

`IAM`

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador utiliza un método de autenticación de IAM para autenticar la conexión.

- 1 | TRUE: el controlador utiliza uno de los métodos de autenticación de IAM (mediante un par de clave de acceso y clave secreta, un perfil o un servicio de credenciales).
- 0 | FALSE. El controlador utiliza la autenticación estándar (con el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos).

Este parámetro es opcional.

`idc_client_display_name`

- Valor predeterminado: controlador ODBC de Amazon Redshift
- Tipo de datos: cadena

El nombre para mostrar que se utilizará para el cliente que usa `BrowserIdcAuthPlugin`.

Este parámetro es opcional.

`idc_region`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Es la región de AWS en la que se encuentra la instancia de AWS IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza `BrowserIdcAuthPlugin` en la opción de configuración `plugin_name`.

`idp_host`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El alojamiento del IdP (proveedor de identidad) que utiliza para la autenticación en Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

`idp_port`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: entero

El puerto del IdP (proveedor de identidades) que utiliza para la autenticación en Amazon Redshift. Según el puerto que haya seleccionado al crear, modificar o migrar el clúster, se permitirá el acceso al puerto seleccionado.

Este parámetro es opcional.

`Idp_response_timeout`

- Valor predeterminado: 120
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos que el controlador espera para obtener la respuesta SAML del proveedor de identidades cuando se utilizan los servicios Azure AD o SAML a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es opcional.

`idp_tenant`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El ID de inquilino de Azure AD asociado a la aplicación de Amazon Redshift.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza a través del servicio Azure AD.

`idp_use_https_proxy`

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador pasa los procesos de autenticación de los proveedores de identidades (IdP) a través de un servidor proxy.

- 1 | TRUE: el controlador pasa los procesos de autenticación de los IdP a través de un servidor proxy.
- 0 | FALSE. El controlador no pasa los procesos de autenticación de los IdP a través de un servidor proxy.

Este parámetro es opcional.

`InstanceProfile`

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador utiliza el perfil de instancia de Amazon EC2 cuando está configurado para usar un perfil para la autenticación.

- 1 | TRUE: el controlador utiliza el perfil de instancia de Amazon EC2.
- 0 | FALSE. El controlador utiliza el perfil de roles encadenados especificado en la opción Nombre de perfil (Profile [Perfil]) en su lugar.

Este parámetro es opcional.

issuer_url

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Apunta al punto de conexión de la instancia del servidor de AWS IAM Identity Center.

Este parámetro es necesario solo cuando en la autenticación se utiliza BrowserIdcAuthPlugin en la opción de configuración plugin_name.

KeepAlive

- Valor predeterminado: 1
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador utiliza keepalives de TCP para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones.

- 1 el controlador utiliza keepalives de TCP para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones.
- 0 | FALSE. El controlador no utiliza keepalives de TCP.

Este parámetro es opcional.

KeepAliveCount

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

La cantidad de paquetes keepalive de TCP que se pueden perder antes de que se considere que se interrumpió la conexión. Cuando este parámetro está establecido en 0, el controlador utiliza el valor predeterminado del sistema para esta configuración.

Este parámetro es opcional.

KeepAliveInterval

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos entre cada retransmisión de keepalive de TCP. Cuando este parámetro está establecido en 0, el controlador utiliza el valor predeterminado del sistema para esta configuración.

Este parámetro es opcional.

KeepAliveTime

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

La cantidad de segundos de inactividad antes de que el controlador envíe un paquete keepalive de TCP. Cuando este parámetro está establecido en 0, el controlador utiliza el valor predeterminado del sistema para esta configuración.

Este parámetro es opcional.

listen_port

- Valor predeterminado: 7890
- Tipo de datos: entero

El puerto que utiliza el controlador para recibir la respuesta SAML del proveedor de identidades o el código de autorización cuando se utilizan los servicios SAML, Azure AD o AWS IAM Identity Center a través de un complemento del navegador.

Este parámetro es opcional.

login_url

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La dirección URL del recurso en el sitio web del proveedor de identidades cuando se utiliza el complemento de navegador SAML genérico.

Este parámetro es necesario si la autenticación se realiza con el servicio Azure AD o SAML a través de un complemento del navegador.

loginToRp

- Valor predeterminado: urn:amazon:webservices
- Tipo de datos: cadena

La relación de confianza para usuario autenticado que desea utilizar para el tipo de autenticación de AD FS.

Esta cadena es opcional.

LogLevel

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

Utilice esta propiedad para habilitar o deshabilitar el registro en el controlador y especificar la cantidad de detalles incluidos en los archivos de registro. Le recomendamos que habilite el registro solo durante el tiempo suficiente para detectar un problema, ya que el registro reduce el rendimiento y puede consumir una gran cantidad de espacio en el disco.

Establezca la propiedad en uno de los siguientes valores:

- 0: OFF. Desactive todos los registros.
- 1: ERROR. Registra eventos de errores que podrían hacer que el controlador continúe ejecutándose, pero genere un error.
- 2: API_CALL. Registra las llamadas a funciones de la API ODBC con valores de argumento de función.

- 3: INFO. Registra información general que describe el progreso del controlador.
- 4: MSG_PROTOCOL. Registra información detallada del protocolo de mensajes del controlador.
- 5: DEBUG. Registra toda la actividad del controlador.
- 6: DEBUG_APPEND. Siga agregando registros de todas las actividades del controlador.

Cuando se habilita el registro, el controlador crea los siguientes archivos de registro en la ubicación que especifica en la propiedad LogPath:

- Un archivo `redshift_odbc.log.1` que registra la actividad del controlador que tiene lugar durante el protocolo de enlace de una conexión.
- Un archivo `redshift_odbc.log` para todas las actividades del controlador después de establecer una conexión a la base de datos.

Este parámetro es opcional.

LogPath

- Valor predeterminado: el directorio TEMP específico del sistema operativo
- Tipo de datos: cadena

La ruta completa a la carpeta en la que el controlador guarda los archivos de registro cuando LogLevel es superior a 0.

Este parámetro es opcional.

Min_TLS

- Valor predeterminado: 1.2
- Tipo de datos: cadena

La versión mínima de TLS/SSL que el controlador permite que el almacén de datos utilice para cifrar las conexiones. Por ejemplo, si se especifica TLS 1.2, no se puede utilizar TLS 1.1 para cifrar las conexiones.

Min_TLS acepta los valores siguientes:

- 1.0: La conexión debe utilizar al menos TLS 1.0.

- 1.1: La conexión debe utilizar al menos TLS 1.1.
- 1.2: La conexión debe utilizar al menos TLS 1.2.

Este parámetro es opcional.

partner_spid

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El valor del SPID (ID del proveedor de servicios) del socio que se utilizará cuando se autentique la conexión mediante el servicio PingFederate.

Este parámetro es opcional.

Contraseña | PWS

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La contraseña correspondiente al nombre de usuario proporcionado en el campo Usuario (UID | Usuario | LogonID).

Este parámetro es opcional.

plugin_name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del complemento del proveedor de credenciales que desea utilizar para la autenticación.

Se admiten los siguientes valores:

- ADFS: utilice Active Federation Services para la autenticación.
- AzureAD: utilice el servicio de Microsoft Azure Active Directory (AD) para la autenticación.
- BrowserAzureAD: utilice un complemento del navegador del servicio de Microsoft Azure Active Directory (AD) para la autenticación.

- `BrowserIdcAuthPlugin` : complemento de autorización que utiliza AWS IAM Identity Center.
- `BrowserSAML`: utilice un complemento del navegador de los servicios SAML, como Okta o Ping, para la autenticación.
- `IdpTokenAuthPlugin`: complemento de autorización que acepta un token de AWS IAM Identity Center o un token de identidad basado en JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) de cualquier proveedor de identidades web vinculado a AWS IAM Identity Center.
- `JWT`: utilice un JSON Web Token (JWT) para la autenticación.
- `Ping`: utilice el servicio PingFederate para la autenticación.
- `Okta`: utilice el servicio Okta para la autenticación.

Este parámetro es opcional.

Puerto | PortNumber

- Valor predeterminado: 5439
- Tipo de datos: entero

El número del puerto TCP que el servidor de Amazon Redshift utiliza para escuchar las conexiones del cliente.

Este parámetro es opcional.

`preferred_role`

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El rol que desea asumir durante la conexión a Amazon Redshift. Se utiliza para la autenticación de IAM.

Este parámetro es opcional.

Perfil

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre del perfil de usuario de AWS utilizado para autenticarse en Amazon Redshift.

- Si Usar el parámetro del perfil de instancia (la propiedad InstanceProfile) se establece en 1 | TRUE, esa configuración tiene prioridad y el controlador utiliza el perfil de instancia de Amazon EC2 en su lugar.
- La ubicación predeterminada del archivo de credenciales que contiene los perfiles es ~/.aws/Credentials. La variable de entorno AWS_SHARED_CREDENTIALS_FILE se puede utilizar para apuntar a un archivo de credenciales diferente.

Este parámetro es opcional.

provider_name

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El proveedor de autenticación creado por el usuario mediante la consulta CREATE IDENTITY PROVIDER. Se utiliza en la autenticación nativa de Amazon Redshift.

Este parámetro es opcional.

ProxyHost

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de host o la dirección IP del servidor proxy a través del que desea conectarse.

Este parámetro es opcional.

ProxyPort

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: entero

El número del puerto que el servidor proxy utiliza para escuchar las conexiones del cliente.

Este parámetro es opcional.

ProxyPwd

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La contraseña que utiliza para obtener acceso al servidor proxy.

Este parámetro es opcional.

ProxyUid

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de usuario que utiliza para obtener acceso al servidor proxy.

Este parámetro es opcional.

ReadOnly

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador se encuentra en modo de solo lectura.

- 1 | TRUE: la conexión se encuentra en modo de solo lectura y no se puede escribir en el almacén de datos.
- 0 la conexión no se encuentra en modo de solo lectura y se puede escribir en el almacén de datos.

Este parámetro es opcional.

region

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La región de AWS en la que se encuentra el clúster.

Este parámetro es opcional.

SecretAccessKey

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

La clave secreta de IAM para el usuario o el rol. Si establece este parámetro, también debe establecer AccessKeyId.

Este parámetro es opcional.

SessionToken

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El token de sesión temporal de IAM asociado con el rol de IAM que se está utilizando para la autenticación.

Este parámetro es opcional.

Servidor | HostName | Host

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El servidor de punto de conexión al que desea conectarse.

Este parámetro es obligatorio.

ssl_insecure

- Valor predeterminado: 0
- Tipos de datos: booleano

Un booleano que especifica si el controlador verifica la autenticidad del certificado de servidor del IdP.

- 1 | TRUE: el controlador no verifica la autenticidad del certificado de servidor del IdP.
- 0 | FALSE: el controlador verifica la autenticidad del certificado de servidor del IdP.

Este parámetro es opcional.

SSLMode

- Valor predeterminado: `verify-ca`
- Tipo de datos: cadena

El modo de verificación del certificado SSL que se utiliza para establecer la conexión a Amazon Redshift. Se admiten los siguientes valores:

- `verify-full`: conéctese solo con SSL, una entidad de certificación de confianza y un nombre de servidor que coincida con el certificado.
- `verify-ca`: conéctese solo con SSL y una entidad de certificación de confianza.
- `require`: conéctese solo con SSL.
- `prefer`: conéctese con SSL, si está disponible. De lo contrario, conéctese sin utilizar SSL.
- `allow`: de forma predeterminada, conéctese sin usar SSL. Si el servidor requiere conexiones SSL, utilice SSL.
- `disable`: conéctese sin utilizar SSL.

Este parámetro es opcional.

StsConnectionTimeout

- Valor predeterminado: 0
- Tipo de datos: entero

El tiempo de espera máximo de las conexiones de IAM, en segundos. Si se establece en 0 o no se especifica, el controlador espera 60 segundos para cada llamada a AWS STS.

Este parámetro es opcional.

StsEndpointUrl

- Valor predeterminado: ninguno

- Tipo de datos: cadena

Esta opción especifica el punto de conexión de anulación que se utiliza para comunicarse con AWS Security Token Service (AWS STS).

Este parámetro es opcional.

token

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center o un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades web que esté vinculado con AWS IAM Identity Center. Su aplicación debe generar este token autenticando al usuario de su aplicación con AWS IAM Identity Center o con un proveedor de identidades vinculado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

token_type

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

Tipo de token que se utiliza en `IdpTokenAuthPlugin`.

Puede especificar los valores siguientes:

`ACCESS_TOKEN`

Introdúzcalo si utiliza un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center.

`EXT_JWT`

Introdúzcalo si utiliza un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades basado en web que está integrado con AWS IAM Identity Center.

Este parámetro funciona con `IdpTokenAuthPlugin`.

UID | Usuario | LogonID

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El nombre de usuario que utiliza para obtener acceso al servidor de Amazon Redshift.

Este parámetro es necesario si utiliza la autenticación de base de datos.

web_identity_token

- Valor predeterminado: ninguno
- Tipo de datos: cadena

El token de OAUTH proporcionado por el proveedor de identidades. Se utiliza en el complemento JWT.

Este parámetro es necesario si establece el parámetro plugin_name en BasicJwtCredentialsProvider.

Versiones anteriores del controlador ODBC

Descargue una versión anterior del controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift solo si su herramienta requiere una versión específica del controlador.

Usar versiones anteriores del controlador ODBC para Microsoft Windows

A continuación, se muestran las versiones anteriores del controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift para Microsoft Windows:

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.6.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.6.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.4.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.4.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.3.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.3.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.2.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.2.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.1.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.1.0.msi>

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.0.0/AmazonRedshiftODBC64-2.1.0.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.1.0/AmazonRedshiftODBC64-2.0.1.0.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.11/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.11.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.9/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.9.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.8/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.8.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.7/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.7.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.6/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.6.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.5/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.5.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.3/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.3.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.1/AmazonRedshiftODBC64-2.0.0.1.msi>

Usar versiones anteriores del controlador ODBC para Linux

A continuación, se muestran las versiones anteriores del controlador ODBC versión 2.x de Amazon Redshift para Linux:

- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.6.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.6.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.4.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.4.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.3.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.3.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.2.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.2.0.x86_64.rpm

- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.1.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.1.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.1.0.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.1.0.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.1.0/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.1.0.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.11/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.11.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.9/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.9.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.8/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.8.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.7/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.7.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.6/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.6.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.5/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.5.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.3/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.3.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/2.0.0.1/AmazonRedshiftODBC-64-bit-2.0.0.1.x86_64.rpm

Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 1.x

Puede utilizar una conexión ODBC para conectarse a su clúster de Amazon Redshift desde distintas aplicaciones y herramientas de cliente SQL de terceros. Para hacerlo, configure la conexión en su equipo cliente o en una instancia de Amazon EC2. Si su equipo cliente es compatible con JDBC, puede elegir utilizar ese tipo de conexión, en lugar de una conexión ODBC ya que JDBC es más fácil de configurar. No obstante, si su herramienta de cliente no es compatible con JDBC, siga los pasos de esta sección para configurar una conexión ODBC.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC de 64 bit para los sistemas operativos Linux, Windows y macOS X. Los controladores ODBC de 32 bits se suspenden. No se publicarán más actualizaciones, excepto las revisiones de seguridad urgentes.

Para obtener la información más reciente acerca de la funcionalidad del controlador ODBC y los requisitos previos, consulte [Notas de la versión del controlador ODBC de Amazon Redshift](#).

Para obtener información acerca de la instalación y la configuración de los controladores ODBC de Amazon Redshift, consulte la [Guía de instalación y configuración de controladores ODBC de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Obtención de la URL de ODBC](#)
- [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Microsoft Windows](#)
- [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Linux](#)
- [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en macOS X](#)
- [Opciones del controlador ODBC](#)
- [Versiones anteriores del controlador ODBC](#)

Obtención de la URL de ODBC

Amazon Redshift muestra la URL de ODBC de su clúster en la consola de Amazon Redshift. Esta dirección URL contiene la información que necesita para configurar la conexión entre su equipo cliente y la base de datos.

Una URL de ODBC tiene el siguiente formato:

Driver={*driver*};Server=*endpoint*;Database=*database_name*;UID=*user_name*;PWD=*password*

Los campos del formato mostrado anteriormente tienen los siguientes valores.

Campo	Valor
Driver	Nombre del controlador ODBC de 64 bits que se va a utilizar: Amazon Redshift (x64). Nombre del controlador ODBC de 32 bits: Amazon Redshift (x86).
Server	El punto de conexión del clúster de Amazon Redshift.
Database	Base de datos que creó para su clúster.
UID	Nombre de usuario de una cuenta de usuario que tiene permiso para conectarse a la base de datos. Este valor es un permiso de la base de datos, no un

Campo	Valor
	permiso de Amazon Redshift, aunque puede utilizar la cuenta de usuario administrador que configuró cuando lanzó el clúster.
PWD	Contraseña de la cuenta de usuario para conectarse a la base de datos.
Port	Número de puerto que especificó cuando lanzó el clúster. Si tiene un firewall, asegúrese de que este puerto esté abierto para poder usarlo.

Los campos de las tablas anteriores pueden contener los siguientes caracteres especiales:

```
[ ] { } ( ) , ; ? * = ! @
```

Si utiliza estos caracteres especiales, debe incluir el valor entre llaves. Por ejemplo, el valor de contraseña `Your;password123` en una cadena de conexión se representa como `PWD={Your;password123};`.

Como los pares `Field=value` están separados por punto y coma, la combinación de `}` y `;` con cualquier número de espacios intermedios se considera el final de un par `Field={value};`. Le recomendamos que evite la secuencia `};` en los valores de campo. Por ejemplo, si establece el valor de su contraseña a `PWD={This is a passwor} ;d};`, su contraseña sería `This is a passwor} ;` y la URL generaría un error.

A continuación, se muestra un ejemplo de la URL de ODBC.

```
Driver={Amazon Redshift (x64)};
        Server=examplecluster.abc123xyz789.us-
west-2.redshift.amazonaws.com;
        Database=dev;
        UID=adminuser;
        PWD=insert_your_admin_user_password_here;
        Port=5439
```

Para obtener información acerca de cómo crear su propia conexión ODBC, consulte [Obtención de la cadena de conexión a su clúster](#).

Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Microsoft Windows

Debe instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en los equipos cliente que tienen acceso a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Cada equipo en el que instala el controlador debe cumplir una lista de requisitos mínimos de sistema: Para obtener información acerca de los requisitos mínimos del sistema, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift](#)
- [Creación de una entrada de sistema DSN para una conexión ODBC](#)

Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift

Utilice el procedimiento siguiente para descargar los controladores ODBC de Amazon Redshift para los sistemas operativos Windows. Utilice un controlador diferente solo si está ejecutando una aplicación de terceros que está certificada para usarse con Amazon Redshift y que requiere un controlador específico.

Pasos para instalar el controlador ODBC de

1. Descargue alguno de los siguientes controladores, según la arquitectura de sistema de su aplicación o su herramienta de cliente SQL:

- [Versión 1.5.20 del controlador ODBC de 64 bits](#)

El nombre de este controlador es Amazon Redshift (x64).

- [Versión 1.4.52 del controlador ODBC de 32 bits](#)

El nombre de este controlador es Amazon Redshift (x86). Los controladores ODBC de 32 bits se suspenden. No se publicarán más actualizaciones, excepto las revisiones de seguridad urgentes.

 Note

Descargue el paquete MSI que corresponde a la arquitectura de sistema de su aplicación o su herramienta de cliente SQL. Por ejemplo, si su herramienta de cliente SQL es de 64 bits, instale el controlador de 64 bits.

A continuación, descargue y revise el [Acuerdo de licencia del controlador ODBC y JDBC de Amazon Redshift](#).

2. Haga doble clic en el archivo .msi y, luego, siga los pasos en el asistente para instalar el controlador.

Creación de una entrada de sistema DSN para una conexión ODBC

Después de descargar e instalar el controlador ODBC, agregue una entrada de nombre de origen de datos (DSN) al equipo cliente o a la instancia de Amazon EC2. Las herramientas de cliente SQL utilizan este origen de datos para conectarse a la base de datos de Amazon Redshift.

Se recomienda crear un DSN del sistema en lugar de un DSN de usuario. Algunas aplicaciones cargan los datos con una cuenta de usuario diferente. Es posible que estas aplicaciones no puedan detectar DSN de usuario que se crean en otra cuenta de usuario.

 Note

Para la autenticación con credenciales de AWS Identity and Access Management (IAM) o credenciales de proveedor de identidad (IdP), se requieren pasos adicionales. Para obtener más información, consulte [Paso 5: Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM](#).

Para obtener información acerca de cómo crear una entrada DSN del sistema, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Para crear una entrada DSN del sistema para una conexión ODBC en Windows

1. En el menú Start (Inicio), abra ODBC Data Sources (Orígenes de datos ODBC).

- Asegúrese de elegir el Administrador de orígenes de datos ODBC que tenga el mismo valor de bits que la aplicación cliente que está utilizando para conectarse a Amazon Redshift.
2. En el Administrador de orígenes de datos ODBC, elija la pestaña Driver (Controlador) y busque la carpeta del controlador:
 - Controlador ODBC de Amazon Redshift (64 bits)
 - Controlador ODBC de Amazon Redshift (32 bits)
 3. Elija la pestaña System DSN (DSN de sistema) para configurar el controlador para todos los usuarios del equipo o la pestaña User DSN (DSN de usuario) si para configurar solamente el controlador para la cuenta de usuario.
 4. Elija Agregar. Se abrirá la ventana Create New Data Source (Crear nuevo origen de datos).
 5. Elija el controlador ODBC de Amazon Redshift y, a continuación, elija Finish (Finalizar). Se abrirá la ventana Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración de DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift).
 6. En Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

Nombre de origen de datos

Escriba un nombre para el origen de datos. Puede usar cualquier nombre que desee para identificar el origen de datos más adelante cuando cree la conexión al clúster. Por ejemplo, si siguió la Guía de introducción a Amazon Redshift, podría escribir `exampleclusterdsn` para que le sea más fácil recordar el clúster que asocia a este DSN.

Server

Especifique el punto de conexión para su clúster de Amazon Redshift. Puede encontrar esta información en la consola de Amazon Redshift en la página de detalles del clúster. Para obtener más información, consulte [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#).

Puerto

Escriba el número de puerto que usa la base de datos. Utilice el puerto que se configuró para el clúster en el momento del lanzamiento o la modificación.

Base de datos

Introduzca el nombre de la base de datos de Amazon Redshift. Si ha lanzado el clúster sin especificar un nombre de base de datos, escriba *dev*. De lo contrario, utilice el nombre que

eligió durante el proceso de inicio. Si siguió la Guía de introducción a Amazon Redshift, ingrese *dev*.

7. En Authentication (Autenticación), especifique las opciones de configuración para configurar la autenticación de IAM o estándar. Para obtener información acerca de las opciones de autenticación, consulte “Configuración de la autenticación en Windows” en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.
8. En SSL Settings (Configuración de SSL), especifique un valor para el siguiente campo:

Autenticación SSL

Elija un modo para controlar la Capa de conexión segura (SSL). En un entorno de prueba, podría usar `prefer`. No obstante, para entornos de producción y cuando se requiera un intercambio seguro de datos, use `verify-ca` o `verify-full`. Para obtener más información acerca del uso de SSL en Windows, consulte “Configuración de la verificación SSL en Windows” en la Guía de instalación y configuración de conectores de ODBC de Amazon Redshift.

9. En Additional Options (Opciones adicionales), especifique las opciones sobre cómo devolver los resultados de la consulta a la herramienta o aplicación cliente SQL. Para obtener más información, consulte “Configuración de opciones adicionales en Windows” en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.
10. En Logging Options (Opciones de registro), especifique valores para la opción de registro. Para obtener más información, consulte “Configuración de opciones de registro en Windows” en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.

A continuación, seleccione OK (Aceptar).

11. En Data Type Options (Opciones de tipo de datos), especifique valores para los tipos de datos. Para obtener más información, consulte “Configuración de opciones de tipos de datos en Windows” en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.

A continuación, seleccione OK (Aceptar).

12. Seleccione Probar. Si el equipo cliente puede conectarse a la base de datos de Amazon Redshift, verá el siguiente mensaje: Connection successful (Conexión realizada correctamente).

Si el equipo cliente no puede conectarse a la base de datos, puede solucionar los posibles problemas. Para obtener más información, consulte [Solución de problemas de conexión en Amazon Redshift](#).

13. Configure las conexiones keepalive de TCP en Windows para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones. Para obtener información acerca de cómo configurar keepalives de

TCP en Windows, consulte la Guía de instalación y configuración de conectores de ODBC de Amazon Redshift.

14. Para ayudar a solucionar problemas, configure el registro. Para obtener información acerca de cómo configurar los registros en Windows, consulte la Guía de instalación y configuración de conectores de ODBC de Amazon Redshift.

Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Linux

Debe instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en los equipos cliente que tienen acceso a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Cada equipo en el que instala el controlador debe cumplir una lista de requisitos mínimos de sistema: Para obtener información acerca de los requisitos mínimos del sistema, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift](#)
- [Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador](#)

Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift

Siga los pasos en esta sección para descargar e instalar los controladores ODBC de Amazon Redshift en una distribución Linux compatible. El proceso de instalación instala los archivos del controlador en los siguientes directorios:

- /opt/amazon/redshiftodbc/lib/64 (para el controlador de 64 bits)
- /opt/amazon/redshiftodbc/ErrorMessage
- /opt/amazon/redshiftodbc/Setup
- /opt/amazon/redshiftodbc/lib/32 (para el controlador de 32 bits)

Para instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift

1. Descargue alguno de los siguientes controladores, según la arquitectura de sistema de su aplicación o su herramienta de cliente SQL:
 - [Versión 1.5.20 del controlador RPM de 64 bits](#)
 - [Versión 1.5.20 del controlador Debian de 64 bits](#)

- [Versión 1.4.52 del controlador de 32 bits](#)

El nombre de cada uno de estos controladores es el controlador ODBC de Amazon Redshift. Los controladores ODBC de 32 bits se suspenden. No se publicarán más actualizaciones, excepto las revisiones de seguridad urgentes.

 Note

Descargue el paquete que corresponde a la arquitectura de sistema de su aplicación o su herramienta de cliente SQL. Por ejemplo, si su herramienta de cliente es de 64 bits, instale un controlador de 64 bits.

A continuación, descargue y revise el [Acuerdo de licencia del controlador ODBC y JDBC de Amazon Redshift](#).

2. Vaya a la ubicación en la que descargó el paquete y, a continuación, ejecute alguno de los siguientes comandos. Utilice el comando que corresponda a su distribución Linux.

- En los sistemas operativos RHEL y CentOS , ejecute el siguiente comando.

```
yum -nogpgcheck localinstall RPMFileName
```

Reemplace *RPMFileName* por el nombre de archivo del paquete RPM. Por ejemplo, el siguiente comando demuestra cómo instalar el controlador de 64 bits.

```
yum -nogpgcheck localinstall AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.x.xx.xxxx-x.x86_64.rpm
```

- En SLES, ejecute el siguiente comando.

```
zypper install RPMFileName
```

Reemplace *RPMFileName* por el nombre de archivo del paquete RPM. Por ejemplo, el siguiente comando demuestra cómo instalar el controlador de 64 bits.

```
zypper install AmazonRedshiftODBC-1.x.x.xxxx-x.x86_64.rpm
```

- En Debian, ejecute el siguiente comando.


```
sudo apt install ./DEBFileName.deb
```

Sustituya *DEBFileName.deb* por el nombre del archivo del paquete Debian. Por ejemplo, el siguiente comando demuestra cómo instalar el controlador de 64 bits.

```
sudo apt install ./AmazonRedshiftODBC-1.x.x.xxxx-x.x86_64.deb
```

Important

Cuando haya terminado de instalar los controladores, configúrelos para usarlos en su sistema. Para obtener más información acerca de la configuración de los controladores, consulte [Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador](#).

Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador

En los sistemas operativos Linux, debe utilizar un administrador de controlador ODBC para configurar la conexión ODBC. Los administradores del controlador ODBC usan archivos de configuración para definir y configurar los controladores y el origen de datos de ODBC. El administrador del controlador ODBC que utiliza depende del sistema operativo que utiliza. Para Linux, es el administrador de controladores unixODBC.

Para obtener más información acerca de los administradores de controladores ODBC compatibles que se utilizan para configurar los controladores ODBC de Amazon Redshift, consulte [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Linux](#) para sistemas operativos Linux. Asimismo, consulte "Especificación de administradores de controladores ODBC en máquinas que no sean de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Se necesitan tres archivos para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift: `amazon.redshiftodbc.ini`, `odbc.ini` y `odbcinst.ini`.

Si instaló el controlador en la ubicación predeterminada, el archivo de configuración `amazon.redshiftodbc.ini` se encuentra en alguno de los siguientes directorios:

- `/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64` (para el controlador de 64 bits en sistemas operativos Linux)

- `/opt/amazon/redshiftodbc/lib/32` (para el controlador de 32 bits en sistemas operativos Linux)

Además, en `/opt/amazon/redshiftodbc/Setup` en Linux, hay ejemplos de archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`. Puede utilizar estos archivos como ejemplos para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift y el nombre del origen de datos (DSN).

No le recomendamos utilizar el directorio de instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift para los archivos de configuración. Los archivos de muestra del directorio `Setup` son solo con fines de ejemplo. Si vuelve a instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift más adelante o actualiza a una versión más reciente, se sobrescribe el directorio de instalación. A continuación, perderá los cambios que haya realizado en esos archivos.

Para evitarlo, copie el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en un directorio distinto al directorio de instalación. Si copia este archivo en el directorio principal del usuario, agregue un punto (.) al principio del nombre del archivo para convertirlo en un archivo oculto.

Para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, utilice los archivos de configuración en el directorio principal del usuario o cree nuevas versiones en otro directorio. De manera predeterminada, el sistema operativo Linux debe tener un archivo `odbc.ini` y un archivo `odbcinst.ini` en el directorio de inicio del usuario (`/home/$USER` o `~/`). Estos archivos predeterminados son archivos ocultos, que se indica con el punto (.) delante de cada nombre de archivo. Estos archivos solo se muestran cuando se utiliza el indicador `-a` para enumerar el contenido del directorio.

Cualquiera que sea la opción que elija para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, modifique los archivos para agregar información de configuración del controlador y DSN. Si selecciona crear archivos nuevos, también deberá configurar variables de entorno para especificar la ubicación de estos archivos de configuración.

De manera predeterminada, los administradores de controladores ODBC están configurados para usar versiones ocultas de los archivos de configuración `odbc.ini` y `odbcinst.ini` (denominados `.odbc.ini` y `.odbcinst.ini`) ubicados en el directorio de inicio. También están configurados para utilizar el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en la subcarpeta `/lib` del directorio de instalación del controlador. Si almacena estos archivos de configuración en otro lugar, establezca las variables de entorno que se describen a continuación para que el administrador de controladores pueda localizar los archivos. Para obtener más información, consulte "Especificación de las ubicaciones de los archivos de configuración del controlador" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Creación de un nombre de origen de datos en sistemas operativos Linux

Cuando se conecte al almacenamiento de datos mediante un nombre de origen de datos (DSN), configure el archivo `odbc.ini` para definir los DSN. Establezca las propiedades del archivo `odbc.ini` para crear un DSN que especifique la información de conexión para el almacén de datos.

Para obtener información acerca de cómo configurar el archivo `odbc.ini`, consulte "Creación de un nombre de origen de datos en una máquina que no sea de Windows" en la [Guía de instalación y configuración del conector ODBC de Amazon Redshift](#)

Utilice el siguiente formato en sistemas operativos Linux:

```
[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name

[dsn_name]
Driver=path/driver_file

Host=cluster_endpoint
Port=port_number
Database=database_name
locale=locale
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbc.ini` con el controlador ODBC de 64 bits para sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x64=Amazon Redshift (x64)

[Amazon Redshift (x64)]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbc.ini` con el controlador ODBC de 32 bits para sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_x32=Amazon Redshift (x86)
```

```
[Amazon Redshift (x86)]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/32/libamazonredshiftodbc32.so
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US
```

Configuración de una conexión sin DSN en sistemas operativos Linux

Para conectarse al almacén de datos a través de una conexión que no tenga DSN, defina el controlador en el archivo `odbcinst.ini`. A continuación, proporcione una cadena de conexión sin DSN en su aplicación.

Para obtener información acerca de cómo configurar el archivo `odbcinst.ini` en este caso, consulte "Configuración de una conexión sin DSN en una máquina que no sea de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Utilice el siguiente formato en sistemas operativos Linux:

```
[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...

[driver_name]
Description=driver_description
Driver=path/driver_file
...
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración de `odbcinst.ini` para los controladores de 64 bits que se instalan en los directorios predeterminados en sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Drivers]
Amazon Redshift (x64)=Installed

[Amazon Redshift (x64)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (64-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración de `odbcinst.ini` para los controladores de 32 bits que se instalan en los directorios predeterminados en sistemas operativos Linux.

```
[ODBC Drivers]
Amazon Redshift (x86)=Installed

[Amazon Redshift (x86)]
Description=Amazon Redshift ODBC Driver (32-bit)
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/32/libamazonredshiftodbc32.so
```

Configuración de variables de entorno

Utilice el administrador de controladores ODBC correcto para cargar el controlador correcto. Para ello, configure la variable de entorno de ruta de biblioteca. Para obtener más información, consulte "Especificación de administradores de controladores ODBC en máquinas que no sean de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de controladores ODBC de Amazon Redshift](#).

De manera predeterminada, los administradores de controladores ODBC están configurados para usar versiones ocultas de los archivos de configuración `odbc.ini` y `odbcinst.ini` (denominados `.odbc.ini` y `.odbcinst.ini`) ubicados en el directorio de inicio. También están configurados para utilizar el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en la subcarpeta `/lib` del directorio de instalación del controlador. Si almacena estos archivos de configuración en otro lugar, las variables de entorno para que el administrador de controladores pueda localizar los archivos. Para obtener más información, consulte "Especificación de las ubicaciones de los archivos de configuración del controlador" en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.

Configuración de las características de conexión

Puede configurar las siguientes características de conexión para la configuración de ODBC:

- Configure el controlador ODBC para proporcionar credenciales y autenticar la conexión a la base de datos de Amazon Redshift.
- Configure el controlador ODBC para conectarse a un socket habilitado con la capa de conexión segura (SSL), si se está conectando a un servidor de Amazon Redshift que tiene SSL habilitado.
- Configure el controlador ODBC para conectarse a Amazon Redshift a través de un servidor proxy.
- Configure el controlador ODBC para utilizar un modo de procesamiento de consultas para evitar que las consultas consuman demasiada memoria.
- Configure el controlador ODBC para que transfiera los procesos de autenticación de IAM a través de un servidor proxy.

- Configure el controlador ODBC para que utilice conexiones keepalive de TCP para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones.

Para obtener información acerca de estas características de conexión, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en macOS X

Debe instalar el controlador en los equipos cliente que tienen acceso a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Cada equipo en el que instala el controlador debe cumplir una lista de requisitos mínimos de sistema: Para obtener información acerca de los requisitos mínimos del sistema, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift](#)
- [Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador](#)

Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift

Siga los pasos de esta sección para descargar e instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en una versión compatible con macOS X. Con el proceso de instalación, se instalan los archivos del controlador en los siguientes directorios:

- /opt/amazon/redshift/lib/universal
- /opt/amazon/redshift/ErrorMessage
- /opt/amazon/redshift/Setup

Para instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift en macOS X

1. Si el sistema macOS X utiliza la arquitectura Intel, descargue el [controlador Intel para macOS X versión 1.5.20](#). Si el sistema usa la arquitectura ARM, descargue el [controlador ARM para macOS X versión 1.5.20](#). En ambos casos, el nombre de este controlador es el controlador ODBC de Amazon Redshift.

A continuación, descargue y revise el [Acuerdo de licencia del controlador ODBC y JDBC de Amazon Redshift](#).

2. Haga doble clic en AmazonRedshiftODBC.dmg para montar la imagen del disco.

3. Haga doble clic en AmazonRedshiftODBC.pkg para ejecutar el instalador.
4. Siga los pasos del instalador para completar el proceso de instalación del controlador. Para llevar a cabo la instalación, acepte los términos del acuerdo de licencia.

 Important

Cuando haya terminado de instalar el controlador, configúrelo para usarlo en su sistema. Para obtener más información acerca de la configuración de los controladores, consulte [Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador](#).

Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador

En los sistemas operativos macOS X, debe utilizar un administrador de controlador ODBC para configurar la conexión ODBC. Los administradores del controlador ODBC usan archivos de configuración para definir y configurar los controladores y el origen de datos de ODBC. El administrador del controlador ODBC que utiliza depende del sistema operativo que utiliza. Para un sistema operativo macOS X, es el administrador de controladores iODBC.

Para obtener más información acerca de los administradores de controladores ODBC compatibles que se utilizan para configurar los controladores ODBC de Amazon Redshift, consulte [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en macOS X](#) para sistemas operativos macOS X. Asimismo, consulte "Especificación de administradores de controladores ODBC en máquinas que no sean de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Se necesitan tres archivos para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift: `amazon.redshiftodbc.ini`, `odbc.ini` y `odbcinst.ini`.

Si instaló el controlador en la ubicación predeterminada, el archivo de configuración `amazon.redshiftodbc.ini` se encuentra en `/opt/amazon/redshift/lib`.

Además, en `/opt/amazon/redshift/Setup` en macOS X, hay ejemplos de archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`. Puede utilizar estos archivos como ejemplos para configurar el controlador ODBC de Amazon Redshift y el nombre del origen de datos (DSN).

No le recomendamos utilizar el directorio de instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift para los archivos de configuración. Los archivos de muestra del directorio `Setup` son solo con fines de ejemplo. Si vuelve a instalar el controlador ODBC de Amazon Redshift más adelante o actualiza

a una versión más reciente, se sobrescribe el directorio de instalación. A continuación, perderá los cambios que haya realizado en esos archivos.

Para evitarlo, copie el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en un directorio distinto al directorio de instalación. Si copia este archivo en el directorio principal del usuario, agregue un punto (.) al principio del nombre del archivo para convertirlo en un archivo oculto.

Para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, utilice los archivos de configuración en el directorio principal del usuario o cree nuevas versiones en otro directorio. De manera predeterminada, el sistema operativo macOS X debe tener un archivo `odbc.ini` y un archivo `odbcinst.ini` en el directorio de inicio del usuario (`/home/$USER` o `~/`). Estos archivos predeterminados son archivos ocultos, que se indica con el punto (.) delante de cada nombre de archivo. Estos archivos solo se muestran cuando se utiliza el indicador `-a` para enumerar el contenido del directorio.

Cualquiera que sea la opción que elija para los archivos `odbc.ini` y `odbcinst.ini`, modifique los archivos para agregar información de configuración del controlador y DSN. Si selecciona crear archivos nuevos, también deberá configurar variables de entorno para especificar la ubicación de estos archivos de configuración.

De manera predeterminada, los administradores de controladores ODBC están configurados para usar versiones ocultas de los archivos de configuración `odbc.ini` y `odbcinst.ini` (denominados `.odbc.ini` y `.odbcinst.ini`) ubicados en el directorio de inicio. También están configurados para utilizar el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en la subcarpeta `/lib` del directorio de instalación del controlador. Si almacena estos archivos de configuración en otro lugar, establezca las variables de entorno que se describen a continuación para que el administrador de controladores pueda localizar los archivos. Para obtener más información, consulte "Especificación de las ubicaciones de los archivos de configuración del controlador" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Creación de un nombre de origen de datos en sistemas operativos macOS X

Cuando se conecte al almacenamiento de datos mediante un nombre de origen de datos (DSN), configure el archivo `odbc.ini` para definir los DSN. Establezca las propiedades del archivo `odbc.ini` para crear un DSN que especifique la información de conexión para el almacén de datos.

Para obtener información acerca de cómo configurar el archivo `odbc.ini`, consulte "Creación de un nombre de origen de datos en una máquina que no sea de Windows" en la [Guía de instalación y configuración del conector ODBC de Amazon Redshift](#)

Utilice el siguiente formato en sistemas operativos Mac OS X:


```
[ODBC Data Sources]
driver_name=dsn_name

[dsn_name]
Driver=path/lib/amazonredshiftodbc.dylib

Host=cluster_endpoint
Port=port_number
Database=database_name
locale=locale
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbc.ini` en sistemas operativos Mac OS X.

```
[ODBC Data Sources]
Amazon_Redshift_dylib=Amazon Redshift DSN for macOS X

[Amazon Redshift DSN for macOS X]
Driver=/opt/amazon/redshift/lib/amazonredshiftodbc.dylib
Host=examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com
Port=5932
Database=dev
locale=en-US
```

Configuración de una conexión sin DSN en sistemas operativos macOS X

Para conectarse al almacén de datos a través de una conexión que no tenga DSN, defina el controlador en el archivo `odbcinst.ini`. A continuación, proporcione una cadena de conexión sin DSN en su aplicación.

Para obtener información acerca de cómo configurar el archivo `odbcinst.ini` en este caso, consulte "Configuración de una conexión sin DSN en una máquina que no sea de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Utilice el siguiente formato en sistemas operativos Mac OS X:

```
[ODBC Drivers]
driver_name=Installed
...

[driver_name]
```

```
Description=driver_description  
Driver=path/lib/amazonredshiftodbc.dylib  
  
...
```

En el siguiente ejemplo, se muestra la configuración del archivo `odbcinst.ini` para el controlador que se instala en el directorio predeterminado en sistemas operativos Mac OS X.

```
[ODBC Drivers]  
Amazon RedshiftODBC DSN=Installed  
  
[Amazon RedshiftODBC DSN]  
Description=Amazon Redshift ODBC Driver for macOS X  
Driver=/opt/amazon/redshift/lib/amazonredshiftodbc.dylib
```

Configuración de variables de entorno

Utilice el administrador de controladores ODBC correcto para cargar el controlador correcto. Para ello, configure la variable de entorno de ruta de biblioteca. Para obtener más información, consulte "Especificación de administradores de controladores ODBC en máquinas que no sean de Windows" en la [Guía de instalación y configuración de controladores ODBC de Amazon Redshift](#).

De manera predeterminada, los administradores de controladores ODBC están configurados para usar versiones ocultas de los archivos de configuración `odbc.ini` y `odbcinst.ini` (denominados `.odbc.ini` y `.odbcinst.ini`) ubicados en el directorio de inicio. También están configurados para utilizar el archivo `amazon.redshiftodbc.ini` en la subcarpeta `/lib` del directorio de instalación del controlador. Si almacena estos archivos de configuración en otro lugar, las variables de entorno para que el administrador de controladores pueda localizar los archivos. Para obtener más información, consulte "Especificación de las ubicaciones de los archivos de configuración del controlador" en la Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift.

Configuración de las características de conexión

Puede configurar las siguientes características de conexión para la configuración de ODBC:

- Configure el controlador ODBC para proporcionar credenciales y autenticar la conexión a la base de datos de Amazon Redshift.
- Configure el controlador ODBC para conectarse a un socket habilitado con la capa de conexión segura (SSL), si se está conectando a un servidor de Amazon Redshift que tiene SSL habilitado.

- Configure el controlador ODBC para conectarse a Amazon Redshift a través de un servidor proxy.
- Configure el controlador ODBC para utilizar un modo de procesamiento de consultas para evitar que las consultas consuman demasiada memoria.
- Configure el controlador ODBC para que transfiera los procesos de autenticación de IAM a través de un servidor proxy.
- Configure el controlador ODBC para que utilice conexiones keepalive de TCP para evitar que se agote el tiempo de espera en las conexiones.

Para obtener información acerca de estas características de conexión, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Opciones del controlador ODBC

Puede utilizar las opciones de configuración para controlar el comportamiento del controlador ODBC de Amazon Redshift.

En Microsoft Windows, por lo general, las opciones del controlador se configuran cuando configura un nombre de origen de datos (DSN). También puede establecer opciones de controlador en la cadena de conexión cuando se conecta mediante programación o agregando o cambiando claves del Registro en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\your_DSN`. Para obtener más información acerca de la configuración de un DSN, consulte [Uso de un controlador ODBC de Amazon Redshift en Microsoft Windows](#).

En macOS X, se establecen las opciones de configuración del controlador en los archivos `odbc.ini` y `amazon.redshiftodbc.ini`, como se describe en [Uso de un administrador de controladores ODBC para configurar el controlador](#). Las opciones de configuración establecidas en un archivo `amazon.redshiftodbc.ini` se aplican a todas las conexiones. No obstante, las opciones de configuración establecidas en un archivo `odbc.ini` son específicas de una conexión. Las opciones de configuración establecidas en `odbc.ini` tienen prioridad sobre las opciones de configuración establecidas en `amazon.redshiftodbc.ini`.

Para obtener información acerca de cómo configurar las opciones de configuración de controladores ODBC, consulte la [Guía de instalación y configuración de conectores ODBC de Amazon Redshift](#).

Versiones anteriores del controlador ODBC

Descargue una versión anterior del controlador ODBC de Amazon Redshift solo si su herramienta requiere una versión específica de este.

Versiones anteriores del controlador ODBC para Windows

Los siguientes son los controladores de 64 bits:

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.16.1019/AmazonRedshiftODBC64-1.5.16.1019.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.9.1011/AmazonRedshiftODBC64-1.5.9.1011.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.7.1007/AmazonRedshiftODBC64-1.5.7.1007.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.65.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.65.1000.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.62.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.62.1000.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.59.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.59.1000.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.56.1000.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.53.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.53.1000.msi>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC64-1.4.52.1000.msi>

Los controladores de 32 bits se suspenden y no se admiten versiones anteriores.

Versiones anteriores del controlador ODBC para Linux

Las siguientes son las versiones del controlador de 64 bits:

- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.16.1019/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.5.16.1019-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.9.1011/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.5.9.1011-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.7.1007/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.5.7.1007-1.x86_64.rpm

- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.65.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.65.1000-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.62.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.62.1000-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.59.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.59.1000-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.59.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.59.1000-1.x86_64.deb
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.56.1000-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.56.1000-1.x86_64.deb
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.52.1000-1.x86_64.rpm
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC-64-bit-1.4.52.1000-1.x86_64.deb

Los controladores de 32 bits se suspenden y no se admiten versiones anteriores.

Versiones anteriores del controlador ODBC para macOS X

A continuación, se muestran las versiones del controlador ODBC de Amazon Redshift para macOS X:

- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.16.1019/AmazonRedshiftODBC-1.5.16.1019.x86_64.dmg
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.9.1011/AmazonRedshiftODBC-1.5.9.1011.x86_64.dmg
- https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.5.7.1007/AmazonRedshiftODBC-1.5.7.1007.x86_64.dmg
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.65.1000/AmazonRedshiftODBC-1.4.65.1000.dmg>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.62.1000/AmazonRedshiftODBC-1.4.62.1000.dmg>

- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.59.1000/AmazonRedshiftODBC-1.4.59.1000.dmg>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.56.1000/AmazonRedshiftODBC-1.4.56.1000.dmg>
- <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/odbc/1.4.52.1000/AmazonRedshiftODBC-1.4.52.1000.dmg>

Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones

Amazon Redshift admite las conexiones de capa de conexión segura (SSL) para cifrar datos y los certificados de servidor para validar el certificado del servidor al que se conecta el cliente.

SSL

Para admitir las conexiones SSL, Amazon Redshift crea e instala un certificado SSL emitido por [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#) en cada clúster. La mayoría de los sistemas operativos, navegadores web y clientes confían públicamente en los certificados ACM. No obstante, este cambio lo afectará en caso de que sus clientes o aplicaciones SQL se conectan a Amazon Redshift mediante SSL con el conjunto de opciones de conexión `sslmode` establecido como `require`, `verify-ca` o `verify-full`. Si su cliente necesita un certificado, Amazon Redshift proporciona un certificado de paquete de la siguiente manera:

- Descargue el paquete desde <https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/amazon-trust-ca-bundle.crt>.
 - El número de suma de comprobación MD5 esperado es 418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf.
 - El número de suma de comprobación sha256 es 36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcbb92e1c456847784de2acb5bd550.

No utilice el paquete de certificados anterior que se encontraba en `https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/redshift-ca-bundle.crt`.

- En la Región de AWS China, descargue el paquete desde <https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/amazon-trust-ca-bundle.crt>.
 - El número de suma de comprobación MD5 esperado es 418dea9b6d5d5de7a8f1ac42e164cdcf.
 - El número de suma de comprobación sha256 es 36dba8e4b8041cd14b9d60158893963301bcbb92e1c456847784de2acb5bd550.

No utilice los paquetes de certificados anteriores que se encontraban en `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/redshift-ca-bundle.crt` y `https://s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn/redshift-downloads-cn/redshift-ssl-ca-cert.pem`

 Important

Amazon Redshift ha cambiado la forma en que se administran los certificados SSL. Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los clústeres que usan SSL. Para obtener más información, consulte [Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL](#).

De manera predeterminada, las bases de datos del clúster aceptan una conexión, independientemente de que use una SSL o no. Para configurar que su clúster requiera una conexión SSL, establezca el parámetro `require_ssl` en `true` en el grupo de parámetros asociado al clúster.

Amazon Redshift admite un modo SSL conforme con el Estándar de procesamiento de la información federal (FIPS, Federal Information Processing Standard) 140-2. El modo SSL compatible con FIPS está deshabilitado de manera predeterminada.

 Important

Habilite el modo SSL compatible con FIPS solo si el sistema debe ser compatible con FIPS.

Para habilitar el modo SSL compatible con FIPS, establezca el parámetro `use_fips_ssl` y el parámetro `require_ssl` en `true` en el grupo de parámetros asociado al clúster de Amazon Redshift o grupo de trabajo de Redshift sin servidor. Para obtener información acerca de cómo modificar un grupo de parámetros en un clúster, consulte [Grupos de parámetros de Amazon Redshift](#). Para obtener información acerca de cómo modificar un grupo de parámetros en un grupo de trabajo, consulte [Configuración de una conexión SSL compatible con FIPS a Amazon Redshift sin servidor](#).

Amazon Redshift es compatible con el protocolo de acuerdo de clave de Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral (ECDHE). Con ECDHE, tanto el cliente como el servidor tienen un par de claves pública-privada de curva elíptica que se usa para establecer un código secreto compartido sobre

un canal inseguro. No es necesario que configure nada en Amazon Redshift para habilitar ECDHE. Si se conecta desde una herramienta de cliente SQL que usa ECDHE para cifrar la comunicación entre el cliente y el servidor, Amazon Redshift usará la lista de cifrado proporcionada para realizar la conexión adecuada. Para obtener más información, consulte [Elliptic Curve Diffie-Hellman](#) en Wikipedia y [Ciphers](#) en el sitio web de OpenSSL.

Certificados SSL y de entidad de certificación de confianza en ODBC

Si se conecta usando los controladores ODBC de Amazon Redshift más recientes (versión 1.3.7.1000 o posterior), puede omitir esta sección. Para descargar los controladores más recientes, consulte [Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift](#).

Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los clústeres que usan SSL. Para obtener más información, consulte [SSL](#).

Puede verificar que el certificado que descargó concuerda con el número de suma de comprobación MD5 esperado. Para hacer esto, puede usar el programa Md5sum en sistemas operativos Linux u otra herramienta en sistemas operativos Windows y Mac OS X.

Los DSN de ODBC contienen un valor `sslmode` que determina cómo se va a administrar el cifrado en las conexiones cliente y la verificación del certificado del servidor. Amazon Redshift admite los siguientes valores `sslmode` de la conexión de cliente:

- `disable`

SSL está deshabilitada y la conexión no está cifrada.

- `allow`

Se utiliza SSL si el servidor lo requiere.

- `prefer`

Se utiliza SSL si el servidor lo admite. Amazon Redshift es compatible con SSL y, por lo tanto, se utiliza cuando se establece `sslmode` en `prefer`.

- `require`

SSL es obligatoria.

- `verify-ca`

Se debe utilizar SSL y se debe comprobar el certificado de servidor.

- `verify-full`

Se debe utilizar SSL. Se debe comprobar el certificado de servidor y el nombre del host debe coincidir con el atributo del nombre de host del certificado.

Puede determinar si se utiliza SSL y si se verifican los certificados del servidor en una conexión entre el cliente y el servidor. Para ello, debe revisar la configuración de `sslmode` para su DSN de ODBC en el cliente y la configuración de `require_SSL` para el clúster de Amazon Redshift en el servidor. En la tabla a continuación, se describe el resultado del cifrado para diferentes combinaciones de configuraciones de clientes y servidores:

sslmode (cliente)	require_SSL (servidor)	Resultado
disable	false	La conexión no está cifrada.
disable	true	No se puede establecer la conexión porque el servidor requiere SSL y el cliente tiene SSL deshabilitado para la conexión.
allow	true	La conexión está cifrada.
allow	false	La conexión no está cifrada.
prefer o require	true	La conexión está cifrada.
prefer o require	false	La conexión está cifrada.
verify-ca	true	La conexión está cifrada y se comprueba el certificado de servidor.
verify-ca	false	La conexión está cifrada y se comprueba el certificado de servidor.
verify-fu ll	true	La conexión está cifrada y se comprueba el certificado de servidor y el nombre de host.
verify-fu ll	false	La conexión está cifrada y se comprueba el certificado de servidor y el nombre de host.

Conexión a través del certificado de servidor con ODBC en Microsoft Windows

Si desea conectarse al clúster mediante SSL y el certificado de servidor, descargue primero el certificado en el equipo cliente o la instancia de Amazon EC2. A continuación, configure el DSN ODBC.

1. Descargue el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en la computadora cliente, en la carpeta `lib` del directorio de instalación del controlador, y guarde el archivo como `root.crt`. Para obtener información sobre la descarga, consulte [SSL](#).
2. Abra ODBC Data Source Administrator (Administrador de orígenes de datos de ODBC) y agregue o edite la entrada DSN del sistema de su conexión ODBC. En SSL Mode (Modo SSL), seleccione `verify-full` a menos que use un alias DNS. Si usa un alias DNS, seleccione `verify-ca`. A continuación, elija Guardar.

Para obtener más información acerca de la configuración del DSN de ODBC, consulte [Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift](#).

Certificados SSL y de servidor en Java

SSL proporciona una capa de seguridad al cifrar los datos que se mueven entre su cliente y el clúster. El uso de un certificado de servidor proporciona una capa adicional de seguridad, ya que comprueba que el clúster sea un clúster de Amazon Redshift. La validación la hace comprobando que el certificado de servidor se instale automáticamente en todos los clústeres que usted aprovisiona. Para obtener más información acerca del uso de certificados de servidor con JDBC, visite [Configuring the Client](#) en la documentación de PostgreSQL.

Conexión mediante certificados de entidad de certificación en Java

Important

Amazon Redshift ha cambiado la forma en que se administran los certificados SSL. Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los clústeres que usan SSL. Para obtener más información, consulte [SSL](#).

Para conectarse mediante certificados de CA de confianza

Puede usar el archivo `redshift-keytool.jar` para importar los certificados de entidad de certificación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore de Java o en su TrustStore privado.

1. Si usa la opción `-Djavax.net.ssl.trustStore` de la línea de comandos de Java, elimínela de la línea de comandos, si es posible.
2. Descargue [redshift-keytool.jar](#).
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para importar el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore de Java, ejecute el siguiente comando.

```
java -jar redshift-keytool.jar -s
```

- Para importar el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en su TrustStore privado, ejecute el siguiente comando:

```
java -jar redshift-keytool.jar -k <your_private_trust_store> -  
p <keystore_password>
```

Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL

Amazon Redshift está sustituyendo los certificados SSL en sus clústeres con certificados emitidos por [AWS Certificate Manager \(ACM\)](#). ACM es una entidad de certificación (CA) pública de confianza en la que confían la mayoría de los sistemas actuales. Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los clústeres que usan SSL.

Este cambio solo le afecta si se dan las siguientes circunstancias:

- Sus clientes SQL o aplicaciones se conectan a clústeres de Amazon Redshift mediante SSL con el conjunto de opciones de conexión `sslMode` establecido en la opción de configuración `require`, `verify-ca` o `verify-full`.
- No utiliza los controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift ODBC, o bien utiliza controladores de Amazon Redshift anteriores a ODBC versión 1.3.7.1000 o JDBC versión 1.2.8.1005.

Si este cambio lo afecta en las regiones comerciales de Amazon Redshift, debe actualizar sus certificados de entidad de certificación raíz actuales antes del 23 de octubre de 2017. Amazon Redshift migrará sus clústeres para usar certificados de ACM entre la fecha actual y el 23 de octubre de 2017. El cambio apenas debería tener efecto en el rendimiento o la disponibilidad de sus clústeres.

Si este cambio lo afecta en las regiones de AWS GovCloud (US) (EE. UU.), debe actualizar los certificados de entidad de certificación raíz de confianza actuales antes del 1 de abril de 2020 para evitar la interrupción del servicio. A partir de esta fecha, los clientes que se conectan a clústeres de Amazon Redshift mediante conexiones cifradas SSL necesitan una entidad de certificación (CA) de confianza adicional. Los clientes utilizan entidades de certificación de confianza para confirmar la identidad del clúster de Amazon Redshift cuando se conectan a él. Su acción es necesaria para actualizar los clientes y aplicaciones SQL para utilizar un paquete de certificados actualizado que incluya la nueva entidad de certificación de confianza.

 Important

A partir del 5 de enero de 2021, en las regiones de China, Amazon Redshift reemplazará los certificados SSL de sus clústeres por certificados emitidos por AWS Certificate Manager (ACM). Si este cambio lo afecta en la región China (Pekín) o en la región China (Ningxia), debe actualizar sus certificados de entidad de certificación raíz de confianza actuales antes del 5 de enero de 2021 para evitar la interrupción del servicio. A partir de esta fecha, los clientes que se conectan a clústeres de Amazon Redshift mediante conexiones cifradas SSL necesitan una entidad de certificación (CA) de confianza adicional. Los clientes utilizan entidades de certificación de confianza para confirmar la identidad del clúster de Amazon Redshift cuando se conectan a él. Su acción es necesaria para actualizar los clientes y aplicaciones SQL para utilizar un paquete de certificados actualizado que incluya la nueva entidad de certificación de confianza.

- [Uso de los controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift más recientes](#)
- [Uso de controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift anteriores](#)
- [Uso de otros tipos de conexión SSL](#)

Uso de los controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift más recientes

El método preferido es usar los controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift más recientes. Los controladores ODBC de Amazon Redshift a partir de la versión 1.3.7.1000 y JDBC a partir de la versión 1.2.8.1005 realizan la migración automáticamente desde un certificado autofirmado de Amazon Redshift a un certificado de ACM. Para descargar los controladores más recientes, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).

Si usa el controlador JDBC de Amazon Redshift más reciente, es aconsejable que no use `-Djavax.net.ssl.trustStore` en las opciones de JVM. Si debe usar `-Djavax.net.ssl.trustStore`, importe el paquete de entidades de certificación de Redshift en el TrustStore al que apunta. Para obtener información sobre la descarga, consulte [SSL](#). Para obtener más información, consulte [Importación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore](#).

Uso de controladores ODBC o JDBC de Amazon Redshift anteriores

- Si el DSN de ODBC está configurado con `SSLCertPath`, sobrescriba el archivo de certificado en la ruta especificada.
- Si `SSLCertPath` no está establecido, sobrescriba el archivo de certificado `root.crt` en la ubicación de la DLL del controlador.

Si debe usar un controlador JDBC de Amazon Redshift anterior a la versión 1.2.8.1005, proceda de una de las siguientes maneras:

- Si la cadena de conexión de JDBC usa la opción `sslCert`, elimine la opción `sslCert`. A continuación, importe el Paquete de entidades de certificación de Redshift en su TrustStore de Java. Para obtener información sobre la descarga, consulte [SSL](#). Para obtener más información, consulte [Importación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore](#).
- Si usa la opción `-Djavax.net.ssl.trustStore` de la línea de comandos de Java, elimínala de la línea de comandos, si es posible. A continuación, importe el Paquete de entidades de certificación de Redshift en su TrustStore de Java. Para obtener información sobre la descarga, consulte [SSL](#). Para obtener más información, consulte [Importación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore](#).

Importación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore

Puede usar `redshift-keytool.jar` para importar los certificados de entidad de certificación del paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore de Java o en su TrustStore privado.

Para importar el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore

1. Descargue [redshift-keytool.jar](#).
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para importar el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en un TrustStore de Java, ejecute el siguiente comando.

```
java -jar redshift-keytool.jar -s
```

- Para importar el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift en su TrustStore privado, ejecute el siguiente comando:

```
java -jar redshift-keytool.jar -k <your_private_trust_store> -  
p <keystore_password>
```

Uso de otros tipos de conexión SSL

Siga los pasos de esta sección si se conecta mediante alguno de los métodos siguientes:

- Controlador ODBC de código abierto
- Controlador JDBC de código abierto
- La interfaz de línea de comandos de [Amazon Redshift RSQL](#)
- Alguna conexión de lenguaje de programación basada en libpq, como psycopg2 (Python) y ruby-pg (Ruby)

Para usar certificados de ACM con otros tipos de conexión SSL:

1. Descargue el paquete de entidades de certificación de Amazon Redshift. Para obtener información sobre la descarga, consulte [SSL](#).
2. Coloque los certificados del paquete en su archivo `root.crt`.

- En los sistemas operativos Linux y Mac OS X, el archivo es `~/.postgresql/root.crt`
- En Microsoft Windows, el archivo es `%APPDATA%\postgresql\root.crt`

Conexión desde herramientas y código cliente

Amazon Redshift proporciona el editor de consultas de Amazon Redshift v2 para conectarse a sus clústeres y grupos de trabajo. Para obtener más información, consulte [Consulta de una base de datos mediante el editor de consultas v2](#).

En esta sección, se proporcionan algunas opciones para la conexión de herramientas de terceros. Además, se describe cómo conectarse a su clúster mediante programación.

Temas

- [Conexión con Amazon Redshift RSQL](#)
- [Conexión a un clúster con Amazon Redshift RSQL](#)
- [Metacomandos de Amazon Redshift RSQL](#)
- [Variables de Amazon Redshift RSQL](#)
- [Códigos de error de Amazon Redshift RSQL](#)
- [Variables de entorno de Amazon Redshift RSQL](#)

Conexión con Amazon Redshift RSQL

Amazon Redshift RSQL es un cliente de línea de comandos para interactuar con clústeres y bases de datos de Amazon Redshift. Puede conectarse a un clúster de Amazon Redshift, describir objetos de base de datos, consultar datos y ver los resultados de las consultas en varios formatos de salida.

Amazon Redshift RSQL admite las capacidades de la herramienta de línea de comandos psql de PostgreSQL con un conjunto adicional de capacidades específicas de Amazon Redshift. Estos incluyen los siguientes:

- Puede utilizar la autenticación de inicio de sesión único mediante AD FS, PingIdentity, Okta, Azure AdM u otros proveedores de identidades basados en SAML/JWT. También puede utilizar proveedores de identidades SAML basados en navegador para la autenticación multifactor (MFA).
- Puede describir las propiedades o los atributos de los objetos de Amazon Redshift, tales como claves de distribución de tablas, claves de clasificación de tablas, vistas de enlace tardío (LBV)

y vistas materializadas. También puede describir las propiedades o los atributos de las tablas externas en un catálogo AWS Glue o Apache Hive Metastore, bases de datos externas en Amazon RDS for PostgreSQL, edición compatible con PostgreSQL de Amazon Aurora, RDS para MySQL (versión preliminar) y edición compatible con MySQL de Amazon Aurora (versión preliminar), y tablas compartidas mediante el uso compartido de datos de Amazon Redshift.

- También puede utilizar comandos de flujo de control mejorados, como IF (\ELSEIF, \ELSE, \ENDIF), \GOTO y \LABEL.

Con el modo por lotes de Amazon Redshift RSQL, que ejecuta un script pasado como parámetro de entrada, puede ejecutar scripts que incluyan SQL y lógica empresarial compleja. Si ya tiene almacenamientos de datos autoadministrados en las instalaciones, puede utilizar Amazon Redshift RSQL para reemplazar los scripts de extracción, transformación, carga (ETL) y automatización existentes, como los scripts BTEQ de Teradata. El uso de RSQL lo ayuda a evitar la reimplementación manual de scripts en un lenguaje de procedimiento.

Amazon Redshift RSQL está disponible para los sistemas operativos Linux, Windows y macOS X.

Para informar de problemas de Amazon Redshift RSQL, escriba `a<redshift-rsql-support@amazon.com>`.

Temas

- [Introducción a Amazon Redshift RSQL](#)
- [Registro de cambios de Amazon Redshift RSQL](#)

Introducción a Amazon Redshift RSQL

Instale Amazon Redshift RSQL en una computadora con un sistema operativo Linux, macOS o Microsoft Windows.

Descarga de RSQL

- RPM de Linux de 64 bits: [versión 1.0.8 de RSQL](#)
- DMG de Mac OS de 64 bits: [versión 1.0.8 de RSQL](#)
- MSI de Windows de 64 bits: [versión 1.0.8 de RSQL](#)

Consulte el registro de cambios y las descargas de versiones anteriores en [Registro de cambios de Amazon Redshift RSQL](#).

Instalación de RSQL para Linux

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar RSQL para Linux.

1. Instale el administrador de controladores con el siguiente comando:

```
sudo yum install unixODBC openssl
```

OpenSSL es necesario para las distribuciones de Linux. La biblioteca de OpenSSL se encuentra en el repositorio [Linux OpenSSL](#) de Github. Para obtener más información acerca de OpenSSL, consulte [OpenSSL](#).

2. Instale el controlador ODBC: [Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift](#).
3. Copie el archivo ini en el directorio de inicio.

```
cp /opt/amazon/redshiftodbcx64/odbc.ini ~/.odbc.ini
```

4. Establezca las variables de entorno para que apunten a la ubicación del archivo:

```
export ODBCINI=~/.odbc.ini
export ODBCSYSINI=/opt/amazon/redshiftodbcx64/
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/opt/amazon/redshiftodbcx64/amazon.redshiftodbc.ini
```

5. Ahora puede instalar RSQL si ejecuta el siguiente comando.

```
sudo rpm -i AmazonRedshiftRsql-<version>-1.x86_64.rpm
```

Instalación de RSQL para Mac

Siga los pasos que se indican a continuación para instalar RQL para Mac OSX.

1. Instale el administrador de controladores con el siguiente comando:

```
brew install unixodbc openssl@1.1 --build-from-source
```

2. Instale el controlador ODBC: [Descarga e instalación del controlador ODBC de Amazon Redshift](#).
3. Copie el archivo ini en el directorio de inicio.

```
cp /opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini ~/.odbc.ini
```

4. Establezca las variables de entorno para que apunten a la ubicación del archivo:

```
export ODBCINI=~/.odbc.ini
export ODBCSYSINI=/opt/amazon/redshift/Setup
export AMAZONREDSHIFTODBCINI=/opt/amazon/redshift/lib/amazon.redshiftodbc.ini
```

5. Establezca DYLD_LIBRARY_PATH en la ubicación de su libodbc.dylib si no está en /usr/local/lib.

```
export DYLD_LIBRARY_PATH=$DYLD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
```

6. Haga doble clic en el archivo dmg para montar la imagen del disco.
7. Haga doble clic en el archivo pkg para ejecutar el instalador.
8. Siga los pasos de instalación para completar la instalación. Acepte los términos del acuerdo de licencia.

Instalación de RSQL para Windows

OpenSSL es necesario para Amazon Redshift RSQL en Windows. La biblioteca de OpenSSL de Windows se encuentra en el repositorio [Windows OpenSSL](#) de Github. Para obtener más información acerca de OpenSSL, consulte [OpenSSL](#).

Haga doble clic en el archivo de descarga de RSQL para ejecutar el instalador y, a continuación, siga las indicaciones para completar la instalación.

Registro de cambios de Amazon Redshift RSQL

1.0.8 (2023-06-19)

Correcciones de errores

- Se ha solucionado un problema por el que la salida se truncaba con los comandos SHOW.
- Se ha agregado soporte a \de para describir flujos de Kinesis externos y temas de Kafka.

1.0.7 (2023-03-22)

Correcciones de errores

- Se corrigió un problema por el que RSQL no podía describir las vistas materializadas.

- Se corrigió el error de permiso denegado en `stl_connection_log` al usar Amazon Redshift sin servidor.
- Se corrigió el problema por el que RSQL podía procesar las etiquetas `\GOTO` de forma incorrecta.
- Se corrigió el problema por el que los mensajes SSL se imprimían en modo silencioso.
- Se corrigió el problema con los caracteres aleatorios que se mostraban al describir los procedimientos almacenados.
- Se corrigió el problema al imprimir mensajes ERROR/INFO duplicados.

New

- RSQL ahora obtiene la información de SSL directamente del controlador ODBC.

1.0.6 (2023-02-21)

Correcciones de errores

- Se corrigió un problema por el que `\d` genera el error de sintaxis de entrada no válida para el entero: “xid”, en Redshift parche 1.0.46086 (P173).

New

- Se cambió el nombre de los archivos de instalación para reflejar la arquitectura compatible.

1.0.5 (27-06-2022)

Correcciones de errores

- Envíe mensajes de error SQL al error estándar (`stderr`).
- Se corrigió el problema con los códigos de salida al usar `ON_ERROR_STOP`. Ahora los scripts finalizan después de encontrar un error y devuelven los códigos de salida correctos.
- `Maxerror` ahora distingue entre mayúsculas y minúsculas.

New

- Se agregó compatibilidad para el controlador ODBC 2.x.

1.0.4 (2022-03-19)

- Agregue compatibilidad con la variable de entorno RSPASSWORD. Establezca una contraseña para conectarse a Amazon Redshift. Por ejemplo, `export RSPASSWORD=TestPassw0rd`.

1.0.3 (08-12-2021)

Correcciones de errores

- Se ha corregido el diálogo emergente al usar `\c` o `\logon` para cambiar entre bases de datos en el sistema operativo Windows.
- Se ha corregido el fallo al comprobar la información de SSL.

Versiones anteriores de Amazon Redshift RSQL

Elija uno de los enlaces para descargar la versión de Amazon Redshift RSQL que necesita, según su sistema operativo.

Archivo RPM de Linux de 64 bits

- [Versión 1.0.7 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.6 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.5 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.4 de RSQL](#)
- [RSQL, versión 1.0.3](#)
- [RSQL, versión 1.0.1](#)

Archivo DMG de Mac OS de 64 bits

- [Versión 1.0.7 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.6 de RSQL](#)
- [RSQL, versión 1.0.5](#)
- [RSQL, versión 1.0.4](#)

- [RSQL, versión 1.0.3](#)
- [RSQL, versión 1.0.1](#)

Archivo MSI de Windows de 64 bits

- [Versión 1.0.7 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.6 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.5 de RSQL](#)
- [Versión 1.0.4 de RSQL](#)
- [RSQL, versión 1.0.3](#)
- [RSQL, versión 1.0.1](#)

Conexión a un clúster con Amazon Redshift RSQL

Con Amazon Redshift, puede conectarse a un clúster e interactuar con él mediante RSQL. Se trata de una herramienta de línea de comandos que proporciona una forma segura de consultar datos, crear objetos de bases de datos y administrar el clúster de Amazon Redshift. Las siguientes secciones lo guían por los pasos para establecer una conexión con el clúster mediante RSQL con y sin un nombre de origen de datos (DSN).

Conexión sin un DSN

1. En la consola de Amazon Redshift, elija el clúster al que desea conectarse y anote el punto de conexión, la base de datos y el puerto.
2. En el símbolo del sistema, especifique la información de conexión usando los parámetros de línea de comando.

```
rsql -h <endpoint> -U <username> -d <databasename> -p <port>
```

A continuación, se aplica lo siguiente:

- **<endpoint>** en el punto de conexión que registró en el paso anterior.
- **<username>** es el nombre de usuario con permisos para conectarse al clúster.
- **<databasename>** es el nombre de base de datos que registró en el paso anterior.
- **<port>** es el puerto que registró en el paso anterior. **<port>** es un parámetro opcional.

Ejemplo:

```
rsql -h testcluster.example.amazonaws.com -U user1 -d dev -p 5439
```

3. Cuando se le solicite la contraseña, ingrese la contraseña del usuario *<username>*.

Una respuesta de conexión exitosa tendría el siguiente aspecto.

```
% rsql -h testcluster.example.com -d dev -U user1 -p 5349
Password for user user1:
DSN-less Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) user1@dev=#
```

El comando de conexión tiene los mismos parámetros en Linux, Mac OS y Windows.

Conexión con un DSN

Puede conectar RSQL a Amazon Redshift mediante un DSN para simplificar la organización de las propiedades de conexión. Este tema incluye instrucciones para la instalación del controlador ODBC y descripciones de las propiedades de DSN.

Uso de una conexión DSN con contraseña

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de conexión DSN que utiliza una contraseña. El `<path to driver>` predeterminado para Mac OSX es `/opt/amazon/redshift/lib/libamazonredshiftodbc.dylib` y para Linux es `/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so`.

```
[testuser]
Driver=/opt/amazon/redshiftodbc/lib/64/libamazonredshiftodbc64.so
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
```

```
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
Port=<database port>
Database=<dbname>
UID=<username>
PWD=<password>
sslmode=prefer
```

El siguiente es el resultado de una conexión correcta.

```
% rsql -D testuser
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) user1@dev=#
```

Uso de DSN de inicio de sesión único

Puede configurar un DSN para la autenticación de inicio de sesión único. A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de conexión DSN que utiliza el inicio de sesión único de Okta.

```
[testokta]
Driver=<path to driver>
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
clusterid=<cluster id>
region=<region name>
Database=<dbname>
locale=en-US
iam=1
plugin_name=<plugin name>
uid=<okta username>
pwd=<okta password>
idp_host=<idp endpoint>
app_id=<app id>
```

```
app_name=<app name>
preferred_role=<role arn>
```

Salida de ejemplo de una conexión correcta.

```
% rsql -D testokta
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) user1@dev=#
```

A continuación se muestra un ejemplo de una configuración de conexión DSN que utiliza el inicio de sesión único de Azure.

```
[testazure]
Driver=<path to driver>
SSLMode=verify-ca
Min_TLS=1.2
boolsaschar=0
Host=<server endpoint>
Port=<cluster port>
clusterid=<cluster id>
region=<region name>
Database=<dbname>
locale=en-us
iam=1
plugin_name=<plugin name>
uid=<azure username>
pwd=<azure password>
idp_tenant=<Azure idp tenant uuid>
client_id=<Azure idp client uuid>
client_secret=<Azure idp client secret>
```

Uso de una conexión DSN con un perfil de IAM

Puede conectarse a Amazon Redshift mediante el perfil de IAM configurado. El perfil de IAM debe tener privilegios para llamar a `GetClusterCredentials`. En el siguiente ejemplo, se

muestran las propiedades de DSN que se utilizarán. Los parámetros `ClusterID` y `Region` son obligatorios solo si el `Host` no es un punto de conexión proporcionado por Amazon como `examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com`.

```
[testiam]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
IAM=1
Profile=default
```

El valor de la clave `Profile` es el perfil con nombre que elija de sus credenciales de la AWS CLI. En este ejemplo, se muestran las credenciales del perfil denominado `default`.

```
$ cat .aws/credentials
[default]
aws_access_key_id = ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key = wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

A continuación se muestra la respuesta de conexión.

```
$ rsql -D testiam
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) testuser@dev=>
```

Uso de una conexión DSN con un perfil de instancias

Puede conectarse a Amazon Redshift mediante su perfil de instancia de Amazon EC2. El perfil de instancias debe tener privilegios para llamar a `GetClusterCredentials`. Consulte el siguiente ejemplo para ver las propiedades de DSN que se van a utilizar. Los parámetros `ClusterID` y

Region son obligatorios solo si el Host no es un punto de conexión proporcionado por Amazon como `examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com`.

```
[testinstanceprofile]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
IAM=1
Instanceprofile=1
```

A continuación se muestra la respuesta de conexión.

```
$ rsql -D testinstanceprofile
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) testuser@dev=>
```

Uso de una conexión DSN con la cadena predeterminada de proveedores de credenciales

Para conectarse mediante la cadena predeterminada de proveedores de credenciales, especifique solo la propiedad de IAM; Amazon Redshift RSQL intentará adquirir las credenciales en el orden descrito en [Uso de credenciales de AWS](#) en el AWS SDK para Java. Al menos uno de los proveedores de la cadena debe tener el permiso `GetClusterCredentials`. Eso resulta útil para conectarse desde contenedores de ECS, por ejemplo.

```
[iamcredentials]
Driver=Default
Host=testcluster.example.com
Database=dev
DbUser=testuser
ClusterID=rsqltestcluster
Region=us-east-1
```

IAM=1

Metacomandos de Amazon Redshift RSQL

Los metacomandos de Amazon Redshift RSQL devuelven registros informativos sobre bases de datos u objetos de base de datos específicos. Los resultados pueden incluir varias columnas y metadatos. Otros comandos realizan acciones específicas. Estos comandos van precedidos de una barra invertida.

`\d[S+]`

Muestra las tablas creadas por el usuario local, las vistas regulares, las vistas de enlace tardío y las vistas materializadas. `\dS` también enumera tablas y vistas, como `\d`, pero los objetos del sistema se incluyen en los registros devueltos. Los resultados + en la columna de metadatos adicionales `description` para todos los objetos enumerados. A continuación se muestran los registros de ejemplo devueltos como resultado del comando.

```
List of relations
 schema |   name   | type | owner
-----+-----+-----+-----
 public | category | table | awsuser
 public | date     | table | awsuser
 public | event    | table | awsuser
 public | listing  | table | awsuser
 public | sales    | table | awsuser
 public | users    | table | awsuser
 public | venue    | table | awsuser
(7 rows)
```

`\d[S+] NOMBRE`

Describe una tabla, vista o índice. Incluye los nombres y tipos de columnas. También proporciona el estilo `diststyle`, la configuración de copias de seguridad, la fecha de creación (tablas creadas después de octubre de 2018) y las restricciones. Por ejemplo, `\dS+ sample` devuelve las propiedades de objeto. Anexar `S+` da como resultado columnas adicionales incluidas en los registros devueltos.

```
Table "public.sample"
 Column |           Type           | Collation | Nullable | Default Value |
Encoding | DistKey | SortKey
```

```

-----+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+
col1   | smallint                |          | NO      |          |
none   | t                        | 1        |         |          |
col2   | character(100)          | case_sensitive | YES    |          |
none   | f                        | 2        |         |          |
col3   | character varying(100)  | case_sensitive | YES    |          |
text32k | f                        | 3        |         |          |
col4   | timestamp without time zone |          | YES    |          |
runlength | f                        | 0        |         |          |
col5   | super                    |          | YES    |          |
zstd   | f                        | 0        |         |          |
col6   | bigint                   |          | YES    |          |
az64   | f                        | 0        |         |          |

```

Diststyle: KEY

Backup: YES

Created: 2021-07-20 19:47:27.997045

Unique Constraints:

"sample_pkey" PRIMARY KEY (col1)

"sample_col2_key" UNIQUE (col2)

Foreign-key constraints:

"sample_col2_fkey" FOREIGN KEY (col2) REFERENCES lineitem(l_orderkey)

El estilo de distribución, o Diststyle, de la tabla puede ser KEY, AUTO, EVEN o ALL.

Backup indica si se realiza una copia de seguridad de la tabla cuando se toma una instantánea. Los valores válidos son YES o NO.

Create es la marca de tiempo de cuando se crea la tabla. La fecha de creación no está disponible para las tablas de Amazon Redshift creadas antes de noviembre de 2018. Las tablas creadas antes de esta fecha muestran n/a (No disponible).

Unique Constraints enumera las restricciones de clave única y principal de la tabla.

Foreign-key constraints enumera las restricciones de clave extranjera de la tabla.

\dC[+] [PATRÓN]

Enumera las conversiones. Incluye el tipo de origen, el tipo de destino y si la conversión está implícita.

A continuación, se muestra un subconjunto de resultados de \dC+.

List of casts

source type		target type	function	
implicit?	description			
-----+-----+-----				
+-----+-----				
"char"		character	bpchar	in
assignment				
"char"		character varying	text	in
assignment				
"char"		integer	int4	no
"char"		text	text	yes
"path"		point	point	no
"path"		polygon	polygon	in
assignment				
abstime		date	date	in
assignment				
abstime		integer	(binary coercible)	no
abstime		time without time zone	time	in
assignment				
abstime		timestamp with time zone	timestampz	yes
abstime		timestamp without time zone	timestamp	yes
bigint		bit	bit	no
bigint		boolean	bool	yes
bigint		character	bpchar	in
assignment				
bigint		character varying	text	in
assignment				
bigint		double precision	float8	yes
bigint		integer	int4	in
assignment				
bigint		numeric	numeric	yes

bigint		oid	oid	yes
bigint		real	float4	yes
bigint		regclass	oid	yes
bigint		regoper	oid	yes
bigint		regoperator	oid	yes
bigint		regproc	oid	yes
bigint		regprocedure	oid	yes
bigint		regtype	oid	yes
bigint		smallint	int2	in
assignment				
bigint		super	int8_partiql	in
assignment				

\dd[S] [PATRÓN]

Muestra las descripciones de objetos que no se muestran en ningún otro lugar.

\de

Muestra las tablas externas. Esto incluye las tablas del AWS Glue Data Catalog, Hive Metastore y tablas federadas de Amazon RDS/Aurora MySQL, Amazon RDS/Aurora PostgreSQL y tablas de recursos compartidos de datos de Amazon Redshift.

\de NOMBRE

Describe una tabla externa.

El siguiente ejemplo muestra una tabla externa de AWS Glue.

```
# \de spectrum.lineitem
                                Glue External table "spectrum.lineitem"
      Column      | External Type | Redshift Type | Position | Partition Key | Nullable
-----+-----+-----+-----+-----+-----
```

l_orderkey	bigint	bigint	1	0	
l_partkey	bigint	bigint	2	0	
l_suppkey	int	int	3	0	
l_linenum	int	int	4	0	
l_quantity	decimal(12,2)	decimal(12,2)	5	0	
l_extendedprice	decimal(12,2)	decimal(12,2)	6	0	
l_discount	decimal(12,2)	decimal(12,2)	7	0	
l_tax	decimal(12,2)	decimal(12,2)	8	0	
l_returnflag	char(1)	char(1)	9	0	
l_linestatus	char(1)	char(1)	10	0	
l_shipdate	date	date	11	0	
l_commitdate	date	date	12	0	
l_receiptdate	date	date	13	0	
l_shipinstruct	char(25)	char(25)	14	0	
l_shipmode	char(10)	char(10)	15	0	
l_comment	varchar(44)	varchar(44)	16	0	

Location: s3://redshiftbucket/kfhose2019/12/31

Input_format: org.apache.hadoop.mapred.TextInputFormat

Output_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.HiveIgnoreKeyTextOutputFormat

Serialization_lib: org.apache.hadoop.hive.serde2.lazy.LazySimpleSerDe

Serde_parameters: {"field.delim": "|", "serialization.format": "|"}

Parameters:

{"EXTERNAL": "TRUE", "numRows": "178196721475", "transient_lastDdlTime": "1577771873"}

Una tabla de Hive Metastore.

```
# \de emr.lineitem
```

Hive Metastore External Table "emr.lineitem"

Column	External Type	Redshift Type	Position	Partition Key	Nullable
l_orderkey	bigint	bigint	1	0	
l_partkey	bigint	bigint	2	0	
l_suppkey	int	int	3	0	
l_linenum	int	int	4	0	
l_quantity	decimal(12,2)	decimal(12,2)	5	0	
l_extendedprice	decimal(12,2)	decimal(12,2)	6	0	
l_discount	decimal(12,2)	decimal(12,2)	7	0	
l_tax	decimal(12,2)	decimal(12,2)	8	0	
l_returnflag	char(1)	char(1)	9	0	
l_linestatus	char(1)	char(1)	10	0	
l_commitdate	date	date	11	0	

l_receiptdate	date	date	12	0	
l_shipinstruct	char(25)	char(25)	13	0	
l_shipmode	char(10)	char(10)	14	0	
l_comment	varchar(44)	varchar(44)	15	0	
l_shipdate	date	date	16	1	

Location: s3://redshiftbucket/cetas

Input_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetInputFormat

Output_format: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.MapredParquetOutputFormat

Serialization_lib: org.apache.hadoop.hive.ql.io.parquet.serde.ParquetHiveSerDe

Serde_parameters: {"serialization.format":"1"}

Parameters: {"EXTERNAL":"TRUE", "numRows":"4307207", "transient_lastDdlTime":"1626990007"}

Tabla externa de PostgreSQL.

# \de pgrsql.alltypes					
Postgres Federated Table "pgrsql.alltypes"					
Column	External Type		Redshift Type		Position
Partition Key	Nullable				
-----+-----+-----+-----+-----					
+-----+-----+-----+-----+-----					
col1	bigint		bigint		1 0
col2	bigint		bigint		2 0
col5	boolean		boolean		3 0
col6	box		varchar(65535)		4 0
col7	bytea		varchar(65535)		5 0
col8	character(10)		character(10)		6 0
col9	character varying(10)		character varying(10)		7 0
col10	cidr		varchar(65535)		8 0
col11	circle		varchar(65535)		9 0
col12	date		date		10 0

col13	double precision	double precision	11	0
col14	inet	varchar(65535)	12	0
col15	integer	integer	13	0
col16	interval	varchar(65535)	14	0
col17	json	varchar(65535)	15	0
col18	jsonb	varchar(65535)	16	0
col19	line	varchar(65535)	17	0
col20	lseg	varchar(65535)	18	0
col21	macaddr	varchar(65535)	19	0
col22	macaddr8	varchar(65535)	20	0
col23	money	varchar(65535)	21	0
col24	numeric	numeric(38,20)	22	0
col25	path	varchar(65535)	23	0
col26	pg_lsn	varchar(65535)	24	0
col28	point	varchar(65535)	25	0
col29	polygon	varchar(65535)	26	0
col30	real	real	27	0
col31	smallint	smallint	28	0
col32	smallint	smallint	29	0
col33	integer	integer	30	0
col34	text	varchar(65535)	31	0
col35	time without time zone	varchar(65535)	32	0

col36	time with time zone	varchar(65535)	33	0
col37	timestamp without time zone	timestamp without time zone	34	0
col38	timestamp with time zone	timestamp with time zone	35	0
col39	tsquery	varchar(65535)	36	0
col40	tsvector	varchar(65535)	37	0
col41	txid_snapshot	varchar(65535)	38	0
col42	uuid	varchar(65535)	39	0
col43	xml	varchar(65535)	40	0

`\df[anptw][S+] [PATRÓN]`

Enumera funciones de varios tipos. El comando `\df`, por ejemplo, devuelve una lista de funciones. Los resultados incluyen propiedades como nombre, tipo de datos devuelto, privilegios de acceso y metadatos adicionales. Los tipos de funciones pueden incluir desencadenadores, procedimientos almacenados, funciones de ventana y otros tipos. Cuando anexa `S+` al comando, por ejemplo, `\dfantS+`, se incluyen columnas de metadatos adicionales, como `owner`, `security` y `access privileges`.

`\dL[S+] [PATRÓN]`

Enumera datos sobre los lenguajes de procedimiento asociados a la base de datos. La información incluye el nombre, como `plpgsql`, y metadatos adicionales, que incluyen si es de confianza, privilegios de acceso y descripción. La llamada de muestra es, por ejemplo, `\dLS+`, que enumera los lenguajes y sus propiedades. Cuando anexa `S+` al comando, se incluyen columnas de metadatos adicionales, como `call handler` y `access privileges`.

Resultados de ejemplo:

List of languages

name	trusted	internal language	call handler	
validator			access privileges	description

-----+-----+-----+-----			
+-----+-----			
+-----			
c	f	t	-
fmgr_c_validator(oid)			
Dynamically-loaded C functions			
exfunc	f	f	exfunc_call_handler() -
			rdsdb=U/rdsdb
internal	f	t	-
fmgr_internal_validator(oid)			
Built-in functions			
mlfunc	f	f	mlfunc_call_handler() -
			rdsdb=U/rdsdb
plpgsql	t	f	plpgsql_call_handler()
plpgsql_validator(oid)			
plpythonu	f	f	plpython_call_handler()
plpython_compiler(cstring,cstring,cstring,cstring,cstring)			rdsdb=U/rdsdb
sql	t	t	-
fmgr_sql_validator(oid)			=U/rdsdb SQL-
language functions			

`\dm[S+] [PATRÓN]`

Enumera las vistas materializadas. Por ejemplo, `\dmS+` enumera las vistas materializadas y sus propiedades. Cuando anexa `S+` al comando, se incluyen columnas de metadatos adicionales.

`\dn[S+] [PATRÓN]`

Enumera esquemas. Cuando anexa `S+` al comando, por ejemplo, `\dnS+`, se incluyen columnas de metadatos adicionales, como `description` y `access privileges`.

`\dp [PATRÓN]`

Enumera los privilegios de acceso a tablas, vistas y secuencias.

`\dt[S+] [PATRÓN]`

Enumera tablas. Cuando anexa `S+` al comando, por ejemplo, `\dtS+`, se incluyen columnas de metadatos adicionales, como `description` en este caso.

`\du`

Enumera los usuarios de la base de datos. Incluye su nombre y sus roles, como superusuario y atributos.

`\dv[S+] [PATRÓN]`

Enumera vistas. Incluye datos de propietario, esquema y tipo. Cuando anexa S+ al comando, por ejemplo, `\dvS+`, se incluyen columnas de metadatos adicionales.

`\H`

Activa la salida HTML. Esto resulta útil para devolver rápidamente los resultados formateados. Por ejemplo, `select * from sales; \H` devuelve los resultados de la tabla de ventas, en HTML. Para volver a los resultados tabulares, utilice `\q`, o inactividad.

`\i`

Ejecuta comandos desde un archivo. Por ejemplo, si se asume que tiene `rsql_steps.sql` en el directorio de trabajo, lo siguiente ejecuta los comandos en el archivo: `\i rsql_steps.sql`.

`\l[+] [PATRÓN]`

Enumera bases de datos. Incluye propietario, codificación e información adicional.

`\q`

La inactividad, o comando `\q`, cierra la sesión de la base de datos y cierra de RSQL.

`\sv[+] VIEWNAME`

Muestra la definición de una vista.

`\timing`

Muestra el tiempo de ejecución, para una consulta, por ejemplo.

`\z [PATRÓN]`

El mismo resultado que `\dp`.

`\?`

Muestra información de ayuda. El parámetro opcional especifica el elemento que se va a explicar.

\EXIT

Cierra la sesión de todas las sesiones de base de datos y cierra Amazon Redshift RSQL. Además puede especificar un código de salida opcional. Por ejemplo, `\EXIT 15` saldrá de la terminal de Amazon Redshift RSQL y devolverá el código de salida 15.

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de una conexión y la salida de RSQL.

```
% rsq1 -D testuser
DSN Connected
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.34.1000
Rsql Version: 1.0.1
Redshift Version: 1.0.29306
Type "help" for help.

(testcluster) user1@dev=# \exit 15

% echo $?
15
```

\EXPORT

Especifica el nombre de un archivo de exportación que RSQL utiliza para almacenar la información de la base de datos que devuelve una instrucción SQL `SELECT` posterior.

`export_01.sql`

```
\export report file='E:\\accounts.out'
\rset rformat off
\rset width 1500
\rset heading "General Title"
\rset titledashes on
select * from td_dwh.accounts;
\export reset
```

Salida de la consola

```
Rformat is off.
Target width is 1500.
```

```
Heading is set to: General Title
Titledashes is on.
(exported 40 rows)
```

\LOGON

Se conecta a una base de datos. Puede especificar parámetros de conexión mediante sintaxis posicional o como cadena de conexión.

La sintaxis de comandos es la siguiente: `\logon {[DBNAME] - USERNAME | - HOST | - PORT | - [PASSWORD]] | conninfo}`

DBNAME es el nombre de la base de datos a la que se debe conectar. USERNAME es el nombre de usuario para conectarse. El HOST predeterminado es `localhost`. El PORT predeterminado es `5439`.

Cuando se especifica un nombre de host en un comando `\LOGON`, se convierte en el nombre de host predeterminado para agregar comandos `\LOGON` adicionales. Para cambiar el nombre de host predeterminado, especifique un nuevo HOST en un comando `\LOGON` adicional.

A continuación se muestra el resultado de ejemplo del comando `\LOGON` para `user1`.

```
(testcluster) user1@redshiftdb=# \logon dev
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
You are now connected to database "dev" as user "user1".
(testcluster) user1@dev=#
```

Resultados de ejemplo de para `user2`.

```
(testcluster) user1@dev=# \logon dev user2 testcluster2.example.com
Password for user user2:
DBMS Name: Amazon Redshift
Driver Name: Amazon Redshift ODBC Driver
Driver Version: 1.4.27.1000
Rsql Version: 1.0.1
You are now connected to database "dev" as user "user2" on host
"testcluster2.example.com" at port "5439".
(testcluster2) user2@dev=#
```

\REMARK

Ampliación del comando `\echo`. `\REMARK` imprime la cadena especificada en el flujo de salida.

`\REMARK` amplía `\echo` agregando la capacidad de dividir la salida en líneas separadas.

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida desde el comando.

```
(testcluster) user1@dev=# \remark 'hello//world'
hello
world
```

\RSET

El comando `\rset` establece parámetros de comando y variables. `\rset` tiene un modo interactivo y otro por lotes. No admite opciones como opciones bash, como `-x`, o argumentos; por ejemplo, `--<arg>`.

Establece variables, como las siguientes:

- ERRORLEVEL
- HEADING y RTITLE
- RFORMAT
- MAXERROR
- TITLEDASHES
- WIDTH

En el siguiente ejemplo, se especifica un encabezado.

```
\rset heading "Winter Sales Report"
```

Para obtener más ejemplos de cómo utilizar `\rset`, puede encontrar varios en los temas de [Variables de Amazon Redshift RSQL](#).

\RUN

Ejecuta el script de Amazon Redshift RSQL contenido en el archivo especificado. `\RUN` amplía el comando `\i` agregando una opción para omitir líneas de encabezado en un archivo.

Si el nombre del archivo incluye una coma, un punto y coma o un espacio, colóquelo entre comillas simples. Además, si hay texto después del nombre del archivo, colóquelo entre comillas. En UNIX,

los nombres de los archivos distinguen mayúsculas de minúsculas. En Windows, los nombres de los archivos distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

En el siguiente ejemplo, se muestra la salida desde el comando.

```
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
select count(*) as lineitem_cnt from lineitem;
select count(*) as customer_cnt from customer;
select count(*) as orders_cnt from orders;

(testcluster) user1@dev=# \run file=test.sql
lineitem_cnt
-----
          4307207
(1 row)

customer_cnt
-----
        37796166
(1 row)

orders_cnt
-----
           0
(1 row)

(testcluster) user1@dev=# \run file=test.sql skip=2
2 records skipped in RUN file.
orders_cnt
-----
           0
(1 row)
```

\OS

Un alias para el comando \!. \OS ejecuta el comando del sistema operativo que se pasa como parámetro. El control vuelve a Amazon Redshift RSQL después de ejecutar el comando. Por ejemplo, puede ejecutar el siguiente comando para imprimir la hora de la fecha actual del sistema y volver al terminal RSQL: \os date.


```
(testcluster) user1@dev=# \os date
Tue Sep 7 20:47:54 UTC 2021
```

\GOTO

Un nuevo comando para Amazon Redshift RSQL. \GOTO omite todos los comandos que intervienen y reanuda el procesamiento en el \LABEL especificado. El \LABEL debe ser una referencia anticipada. No puede saltar a un \LABEL que precede léxicamente al \GOTO.

A continuación se muestra una salida de ejemplo.

```
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
select count(*) as cnt from lineitem \gset
select :cnt as cnt;
\if :cnt > 100
    \goto LABELB
\endif
```

```
\label LABELA
\remark 'this is label LABELA'
\label LABELB
\remark 'this is label LABELB'
```

```
(testcluster) user1@dev=# \i test.sql
cnt
-----
4307207
(1 row)
```

```
\label LABELA ignored
\label LABELB processed
this is label LABELB
```

\LABEL

Un nuevo comando para Amazon Redshift RSQL. \LABEL establece un punto de entrada para ejecutar el programa, como objetivo de un comando \GOTO.

En el siguiente ejemplo, se muestra un ejemplo de salida del comando.

```
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
```

```
select count(*) from lineitem limit 5;
\goto LABELB
\remark "this step was skipped by goto label";
\label LABELA
\remark 'this is label LABELA'
\label LABELB
\remark 'this is label LABELB'
```

```
(testcluster) user1@dev=# \i testgoto.sql
count
4307193
(1 row)
```

```
\label LABELA ignored
\label LABELB processed
this is label LABELB
```

\IF (\ELSEIF, \ELSE, \ENDIF)

\IF y los comandos relacionados ejecutan de forma condicional partes del script de entrada. Extensión de comando \if (\elif, \else, \endif) de PSQL. \IF y \ELSEIF admiten expresiones booleanas, incluidas las condiciones AND, OR y NOT.

En el siguiente ejemplo, se muestra un ejemplo de salida desde el comando.

```
(testcluster) user1@dev=# \! cat test.sql
SELECT query FROM stv_inflight LIMIT 1 \gset
select :query as query;
\if :query > 1000000
  \remark 'Query id is greater than 1000000'
\elseif :query = 1000000
  \remark 'Query id is equal than 1000000'
\else
  \remark 'Query id is less than 1000000'
\endif
```

```
(testcluster) user1@dev=# \i test.sql
query
-----
994803
```

```
(1 row)
```

```
Query id is less than 1000000
```

Use `ERRORCODE` en su lógica de ramificación.

```
\if :'ERRORCODE' = '00000'  
    \remark 'The statement was executed without error'  
\else  
    \remark :LAST_ERROR_MESSAGE  
\endif
```

Use `\GOTO` dentro de un bloque `\IF` para controlar cómo se ejecuta el código.

Variables de Amazon Redshift RSQL

Algunas palabras clave actúan como variables en RSQL. Puede establecer cada una en un valor específico o volver a establecer el valor. La mayoría se establecen con `\rset`, que tiene un modo interactivo y otro por lotes. Los comandos se pueden definir en minúsculas o mayúsculas.

ACTIVITYCOUNT

Indica el número de filas afectadas por la última solicitud enviada. En el caso de una solicitud de devolución de datos, es el número de filas devueltas a RSQL desde la base de datos. El valor es 0 o un número entero positivo. El valor máximo es 18 446 744 073 709 551 615.

La variable `ACTIVITYCOUNT`, que se trata de forma especial, es similar a la variable `ROW_COUNT`. No obstante, `ROW_COUNT` no notifica un recuento de filas afectadas a la aplicación cliente al finalizar el comando para `SELECT`, `COPY` o `UNLOAD`. En cambio, `ACTIVITYCOUNT` sí.

`activitycount_01.sql`:

```
select viewname, schemaname  
from pg_views  
where schemaname = 'not_existing_schema';  
\if :ACTIVITYCOUNT = 0  
\remark 'views do not exist'  
\endif
```

Salida de la consola:

```
viewname | schemaname
```

```
-----+-----  
(0 rows)  
  
views do not exist
```

ERRORLEVEL

Asigna los niveles de gravedad a los errores. Utilice los niveles de gravedad para determinar un procedimiento a seguir. Si el comando ERRORLEVEL no se ha utilizado, su valor es ON de manera predeterminada.

errorlevel_01.sql:

```
\rset errorlevel 42P01 severity 0  
  
select * from tbl;  
  
select 1 as col;  
  
\echo exit  
\quit
```

Salida de la consola:

```
Errorlevel is on.  
rsql: ERROR: relation "tbl" does not exist  
(1 row)  
  
col  
1  
  
exit
```

HEADING y RTITLE

Permite a los usuarios especificar un encabezado que aparece en la parte superior de un informe. El encabezado que especifica el comando RSET RTITLE incluye automáticamente la fecha actual del sistema de la computadora cliente.

Contenido de rset_heading_rtitle_02.rsq1:

```
\remark Starting...
```

```
\rset rtitle "Marketing Department||Confidential//Third Quarter//Chicago"
\rset width 70
\rset rformat on
select * from rsql_test.tbl_currency order by id limit 2;
\exit
\remark Finishing...
```

Salida de la consola:

```
Starting...
Rtitle is set to: &DATE||Marketing Department||Confidential//Third Quarter//Chicago
(Changes will take effect after RFORMAT is
switched ON)
Target width is 70.
Rformat is on.
09/11/20      Marketing      Department Confidential
              Third Quarter
              Chicago
id | bankid | name |      start_date
100 |      1 | USD | 2020-09-11 10:51:39.106905
110 |      1 | EUR | 2020-09-11 10:51:39.106905
(2 rows)

Press any key to continue . . .
```

MAXERROR

Designa un nivel máximo de gravedad de los errores a partir del que RSQL termina el procesamiento de trabajos. Los códigos de devolución son valores enteros que RSQL devuelve al sistema operativo cliente después de completar cada trabajo o tarea. El valor del código de devolución indica el estado de finalización del trabajo o tarea. Si un script contiene una instrucción que produce un nivel de gravedad de error superior al valor de `maxerror` designado, RSQL se cierra inmediatamente. Por lo tanto, para que RSQL se cierre con un nivel de gravedad de error de 8, utilice `RSET MAXERROR 7`.

Contenido de `maxerror_01.sql`:

```
\rset maxerror 0

select 1 as col;

\quit
```

Salida de la consola:

```
Maxerror is default.
(1 row)

col
1
```

RFORMAT

Permite a los usuarios especificar si se aplicará la configuración de los comandos de formato.

Contenido de rset_rformat.rsq1:

```
\remark Starting...
\pset border 2
\pset format wrapped
\pset expanded on
\pset title 'Great Title'
select * from rsq1_test.tbl_long where id = 500;
\rset rformat
select * from rsq1_test.tbl_long where id = 500;
\rset rformat off
select * from rsq1_test.tbl_long where id = 500;
\rset rformat on
select * from rsq1_test.tbl_long where id = 500;
\exit
\remark Finishing...
```

Salida de la consola:

```
Starting...
Border style is 2. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Output format is wrapped. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Expanded display is on. (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
Title is "Great Title". (Changes will take effect after RFORMAT is switched ON)
id | long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the tables will
    | have, but details depend on the particular
    | format.
(1 row)

Rformat is on.
```

```

Great Title
+-[ RECORD
  1 ]+-----+
-----+
| id          | 500
|
| long_string | In general, the higher the number the more borders and lines the tables
will have, but details depend on the
particular format. |
+-----+
+-----+
-----+

Rformat is off.
id | long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the tables will
have, but details depend on the particular format.
(1 row)

Rformat is on.
Great Title
+-[ RECORD
  1 ]+-----+
-----+
| id          | 500
|
| long_string | In general, the higher the number the more borders and lines the tables
will have, but details depend on the
particular format. |
+-----+
+-----+
-----+
Press any key to continue . . .

```

ROW_COUNT

Obtiene el número de registros a los que afecta la consulta anterior. Normalmente se utiliza para comprobar un resultado, como en el siguiente fragmento de código:

```

SET result = ROW_COUNT;

IF result = 0
...

```

TITLEDASHES

Este control permite a los usuarios especificar si se imprimirá una línea de caracteres de guion encima de los datos de columna devueltos para las instrucciones SQL.

Ejemplo:

```
\rset titledashes on
select dept_no, emp_no, salary from rsql_test.EMPLOYEE
where dept_no = 100;
\rset titledashes off
select dept_no, emp_no, salary from rsql_test.EMPLOYEE
where dept_no = 100;
```

Salida de la consola:

dept_no	emp_no	salary
100	1000346	1300.00
100	1000245	5000.00
100	1000262	2450.00

dept_no	emp_no	salary
100	1000346	1300.00
100	1000245	5000.00
100	1000262	2450.00

WIDTH

Establece el formato de salida como ajustado y especifica la anchura de destino de cada línea de un informe. Sin un parámetro, devuelve la configuración actual para el formato y para la anchura de destino.

Contenido de rset_width_01.rsq1:

```
\echo Starting...
\rset width
\rset width 50
\rset width
\quit
\echo Finishing...
```


Salida de la consola:

```
Starting...
Target width is 75.
Target width is 50.
Target width is 50.
Press any key to continue . . .
```

Ejemplo con parámetro:

```
\echo Starting...
\rset rformat on
\pset format wrapped
select * from rsql_test.tbl_long where id = 500;
\rset width 50
select * from rsql_test.tbl_long where id = 500;
\quit
\echo Finishing...
```

Salida de la consola:

```
Starting...
Rformat is on.
Output format is wrapped.
id | long_string
500 | In general, the higher the number the more borders and lines the ta.
    | .bles will have, but details depend on the particular format.
(1 row)

Target width is 50.
id | long_string
500 | In general, the higher the number the more.
    | . borders and lines the tables will have, b.
    | .ut details depend on the particular format.
    | ..
(1 row)
Press any key to continue . . .
```

Códigos de error de Amazon Redshift RSQL

Mensajes de éxito, advertencias y excepciones:

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
00000	Clase 00: finalización correcta	successful_completion
01000	Clase 01: advertencia	warning
0100C	Clase 01: advertencia	dynamic_result_sets_returned
01008	Clase 01: advertencia	implicit_zero_bit_padding
01003	Clase 01: advertencia	null_value_eliminated_in_set_function
01007	Clase 01: advertencia	privilege_not_granted
01006	Clase 01: advertencia	privilege_not_revoked
01004	Clase 01: advertencia	string_data_right_truncation
01P01	Clase 01: advertencia	deprecated_feature
02000	Clase 02: sin datos	no_data
02001	Clase 02: sin datos	no_additional_dynamic_result_sets_returned
03000	Clase 03: instrucción SQL aún no completa	sql_statement_not_yet_complete
08000	Clase 08: excepción de conexión	connection_exception
08003	Clase 08: excepción de conexión	connection_does_not_exist
08006	Clase 08: excepción de conexión	connection_failure
08001	Clase 08: excepción de conexión	sqlclient_unable_to_establish_sqlconnection

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
08004	Clase 08: excepción de conexión	sqlserver_rejected_establishment_of_sqlconnection
08007	Clase 08: excepción de conexión	transaction_resolution_unknown
08P01	Clase 08: excepción de conexión	protocol_violation
09000	Clase 09: excepción de acción activada	triggered_action_exception
0A000	Clase 0A: función no admitida	feature_not_supported
0A000	Clase 0A: función no admitida	feature_not_supported
0B000	Clase 0B: iniciación de transacción no válida	invalid_transaction_initiation
0F000	Clase 0F: excepción de localizador	locator_exception
0F001	Clase 0F: excepción de localizador	invalid_locator_specification
0L000	Clase 0L: concedente no válido	invalid_grantor
0LP01	Clase 0L: concedente no válido	invalid_grant_operation
0P000	Clase 0P: especificación de función no válida	invalid_role_specification
0Z000	Clase 0Z: excepción de diagnóstico	diagnostics_exception

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
0Z002	Clase 0Z: excepción de diagnóstico	stacked_diagnostics_accessed_without_active_handler
20000	Clase 20: caso no encontrado	case_not_found
21000	Clase 21: violación de cardinalidad	cardinality_violation

Excepciones de datos:

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
22000	Clase 22: excepción de datos	data_exception
2202E	Clase 22: excepción de datos	array_subscript_error
22021	Clase 22: excepción de datos	character_not_in_repertoire
22008	Clase 22: excepción de datos	datetime_field_overflow
22012	Clase 22: excepción de datos	division_by_zero
22005	Clase 01: advertencia	error_in_assignment
2200B	Clase 01: advertencia	escape_character_conflict
22022	Clase 01: advertencia	indicator_overflow
22015	Clase 01: advertencia	interval_field_overflow
2201E	Clase 01: advertencia	invalid_argument_for_logarithm
2201F	Clase 01: advertencia	invalid_argument_for_power_function
2201G	Clase 01: advertencia	invalid_argument_for_width_bucket_function

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
22018	Clase 01: advertencia	invalid_character_value_for_cast
22007	Clase 01: advertencia	invalid_datetime_format
22019	Clase 01: advertencia	invalid_escape_character
2200D	Clase 01: advertencia	invalid_escape_octet
22025	Clase 01: advertencia	invalid_escape_sequence
22P06	Clase 01: advertencia	nonstandard_use_of_escape_character
22010	Clase 01: advertencia	invalid_indicator_parameter_value
22023	Clase 01: advertencia	invalid_parameter_value
2201B	Clase 01: advertencia	invalid_regular_expression
22009	Clase 01: advertencia	invalid_time_zone_displacement_value
2200C	Clase 01: advertencia	invalid_use_of_escape_character
2200G	Clase 01: advertencia	most_specific_type_mismatch
22004	Clase 01: advertencia	null_value_not_allowed
22002	Clase 01: advertencia	null_value_no_indicator_parameter
22003	Clase 01: advertencia	numeric_value_out_of_range
22026	Clase 01: advertencia	string_data_length_mismatch
22001	Clase 01: advertencia	string_data_right_truncation
22011	Clase 01: advertencia	substring_error
22027	Clase 01: advertencia	trim_error
22024	Clase 01: advertencia	unterminated_c_string

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
2200F	Clase 01: advertencia	zero_length_character_string
22P01	Clase 01: advertencia	floating_point_exception
22P02	Clase 01: advertencia	invalid_text_representation
22P03	Clase 01: advertencia	invalid_binary_representation
22P04	Clase 01: advertencia	bad_copy_file_format
22P05	Clase 01: advertencia	untranslatable_character

Violaciones de restricciones de integridad:

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
23000	Clase 23: violación de restricciones de integridad	integrity_constraint_violation
23001	Clase 23: violación de restricciones de integridad	restrict_violation
23502	Clase 23: violación de restricciones de integridad	not_null_violation
23503	Clase 23: violación de restricciones de integridad	foreign_key_violation
23505	Clase 23: violación de restricciones de integridad	unique_violation
23514	Clase 23: violación de restricciones de integridad	check_violation

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
24000	Clase 24: estado de cursor no válido	invalid_cursor_state
01004	Clase 01: advertencia	string_data_right_truncation
25000	Clase 25: estado de transacción no válida	invalid_transaction_state
25001	Clase 25: estado de transacción no válida	active_sql_transaction
25002	Clase 25: estado de transacción no válida	invalid_transaction_state
25008	Clase 25: estado de transacción no válida	held_cursor_requires_same_isolation_level
25003	Clase 25: estado de transacción no válida	inappropriate_access_mode_for_branch_transaction
25004	Clase 25: estado de transacción no válida	inappropriate_isolation_level_for_branch_transaction
25005	Clase 25: estado de transacción no válida	no_active_sql_transaction_for_branch_transaction
25006	Clase 25: estado de transacción no válida	read_only_sql_transaction
25007	Clase 25: estado de transacción no válida	no_active_sql_transaction_for_branch_transaction
25P01	Clase 25: estado de transacción no válida	no_active_sql_transaction
25P02	Clase 25: estado de transacción no válida	in_failed_sql_transaction

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
26000	Clase 26: nombre de instrucción SQL no válido	invalid_sql_statement_name
28000	Clase 28: especificación de autorización no válida	invalid_authorization_specification
2B000	Clase 2B: todavía existen descriptores de privilegios dependientes	dependent_privilege_descriptors_still_exist
2BP01	Clase 2B: todavía existen descriptores de privilegios dependientes	dependent_objects_still_exist
2D000	Clase 2D: terminación de transacción no válida	invalid_transaction_termination
2F000	Clase 2F: excepción de rutina SQL	sql_routine_exception
2F005	Clase 2F: excepción de rutina SQL	function_executed_no_return_statement
2F002	Clase 2F: excepción de rutina SQL	modifying_sql_data_not_permitted
2F003	Clase 2F: excepción de rutina SQL	prohibited_sql_statement_attempted
2F004	Clase 2F: excepción de rutina SQL	reading_sql_data_not_permitted
34000	Clase 34: nombre de cursor no válido	invalid_cursor_name

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
38000	Clase 38: excepción de rutina externa	external_routine_exception
38001	Clase 38: excepción de rutina externa	containing_sql_not_permitted
38002	Clase 38: excepción de rutina externa	modifying_sql_data_not_permitted
38003	Clase 38: excepción de rutina externa	prohibited_sql_statement_attempted
38004	Clase 38: excepción de rutina externa	reading_sql_data_not_permitted
39000	Clase 39: excepción de invocación de rutina externa	external_routine_invocation_exception
39001	Clase 39: excepción de invocación de rutina externa	invalid_sqlstate_returned
39004	Clase 39: excepción de invocación de rutina externa	null_value_not_allowed
39P01	Clase 39: excepción de invocación de rutina externa	trigger_protocol_violated
39P02	Clase 39: excepción de invocación de rutina externa	srf_protocol_violated
3D000	Clase 3D: nombre de catálogo no válido	invalid_catalog_name
3F000	Clase 3F: nombre de esquema no válido	invalid_schema_name

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
42000	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	syntax_error_or_access_rule_violation
42601	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	syntax_error
42501	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	insufficient_privilege
42846	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	cannot_coerce
42803	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	grouping_error
42830	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_foreign_key
42602	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_name
42622	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	name_too_long
42939	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	reserved_name

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
42804	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	datatype_mismatch
42P18	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	indeterminate_datatype
42809	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	wrong_object_type
42703	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	undefined_column
42883	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	undefined_function
42P01	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	undefined_table
42P02	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	undefined_parameter
42704	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	undefined_object
42701	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_column

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
42P03	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_cursor
42P04	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_database
42723	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_function
42P05	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_prepared_statement
42P06	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_schema
42P07	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_table
42712	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_alias
42710	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	duplicate_object
42702	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	ambiguous_column

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
42725	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	ambiguous_function
42P08	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	ambiguous_parameter
42P09	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	ambiguous_alias
42P10	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_column_reference
42611	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_column_definition
42P11	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_cursor_definition
42P12	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_database_definition
42P13	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_function_definition
42P14	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_prepared_statement_definition

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
42P15	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_schema_definition
42P16	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_table_definition
42P17	Clase 42: error de sintaxis o infracción de la regla de acceso	invalid_object_definition
44000	Clase 44: violación de WITH CHECK OPTION	with_check_option_violation
53000	Clase 53: recursos insuficientes	insufficient_resources
53100	Clase 53: recursos insuficientes	disk_full
53200	Clase 53: recursos insuficientes	out_of_memory
53300	Clase 53: recursos insuficientes	too_many_connections
54000	Clase 54: límite de programa excedido	program_limit_exceeded
54001	Clase 54: límite de programa excedido	statement_too_complex
54011	Clase 54: límite de programa excedido	too_many_columns

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
54023	Clase 54: límite de programa excedido	too_many_arguments
55000	Clase 55: objeto que no se encuentra en estado de requisito previo	object_not_in_prerequisite_state
55006	Clase 55: objeto que no se encuentra en estado de requisito previo	object_in_use
55P02	Clase 55: objeto que no se encuentra en estado de requisito previo	cant_change_runtime_param
55P03	Clase 55: objeto que no se encuentra en estado de requisito previo	lock_not_available
57000	Clase 57: intervención del operador	operator_intervention
57014	Clase 57: intervención del operador	query_canceled
57P01	Clase 57: intervención del operador	admin_shutdown
57P02	Clase 57: intervención del operador	crash_shutdown
57P03	Clase 57: intervención del operador	cannot_connect_now

Código de error	Clase de error	Nombre de condición
58000	Clase 58: error del sistema (errores externos a PostgreSQL)	system_error
58030	Clase 58: error del sistema (errores externos a PostgreSQL)	io_error
58P01	Clase 58: error del sistema (errores externos a PostgreSQL)	undefined_file
58P02	Clase 58: error del sistema (errores externos a PostgreSQL)	duplicate_file
F0000	Clase F0: error de archivo de configuración	duplicate_file
F0001	Clase F0: error de archivo de configuración	lock_file_exists
P0000	Clase P0: error PL/pgSQL	plpgsql_error
P0001	Clase P0: error PL/pgSQL	raise_exception
P0002	Clase P0: error PL/pgSQL	no_data_found
P0003	Clase P0: error PL/pgSQL	too_many_rows
XX000	Clase XX: error interno	internal_error
XX001	Clase XX: error interno	data_corrupted
XX002	Clase XX: error interno	index_corrupted

Variables de entorno de Amazon Redshift RSQL

Amazon Redshift RSQL puede utilizar variables de entorno para seleccionar valores de parámetros predeterminados.

RSPASSWORD

Important

No recomendamos utilizar esta variable de entorno por motivos de seguridad, ya que algunos sistemas operativos permiten a los usuarios no administrativos ver las variables de entorno de los procesos.

Establece la contraseña de Amazon Redshift RSQL que se utilizará al conectarse a Amazon Redshift. Esta variable de entorno requiere Amazon Redshift RSQL 1.0.4 y superior.

RSQL da prioridad a RSPASSWORD si se establece uno. Si RSPASSWORD no está configurado y se está conectando mediante DSN, RSQL toma la contraseña de los parámetros del archivo DSN. Por último, si RSPASSWORD no está configurado y no está utilizando DSN, RSQL proporciona un mensaje de contraseña después de intentar conectarse.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo configurar un RSPASSWORD:

```
export RSPASSWORD=TestPassw0rd
```

Puede conectarse a Amazon Redshift con un perfil de autenticación.

Si tiene muchas conexiones a Amazon Redshift, puede ser difícil administrar la configuración de todas ellas. A menudo, cada conexión JDBC u ODBC utiliza opciones de configuración específicas. Mediante un perfil de autenticación, puede almacenar las opciones de conexión juntas. De esta forma, los usuarios pueden elegir un perfil con el que se conectarán y evitar administrar la configuración de opciones individuales. Los perfiles se pueden aplicar a varios escenarios y tipos de usuario.

Después de crear un perfil de autenticación, los usuarios pueden agregar el perfil listo para usar a una cadena de conexión. De este modo, pueden conectarse a Amazon Redshift con la configuración correcta para cada rol y caso de uso.

Para obtener información de la API de Amazon Redshift, consulte [CreateAuthenticationProfile](#).

Creación de un perfil de autenticación

Con el uso de la AWS CLI, crea un perfil de autenticación con el comando `create-authentication-profile`. De este modo, se presupone que dispone de un clúster de Amazon Redshift y una base de datos existentes. Sus credenciales deben tener permiso para conectarse a la base de datos de Amazon Redshift y derechos para obtener el perfil de autenticación. Proporciona las opciones de configuración como cadena JSON o hace referencia a un archivo que contiene la cadena JSON.

```
create-authentication-profile --authentication-profile-name<value: String> --
authentication-profile-content<value: String>
```

En el siguiente ejemplo, se crea un perfil denominado `ExampleProfileName`. Aquí, puede agregar claves y valores que definan el nombre de su clúster y otras configuraciones de opciones, como una cadena JSON.

```
create-authentication-profile --authentication-profile-name "ExampleProfileName"
--authentication-profile-content "{\"AllowDBUserOverride\":\"1\", \"Client_ID\":"
\"ExampleClientID\", \"App_ID\":\"ExampleAppID\", \"AutoCreate\":false,
\"enableFetchRingBuffer\":true, \"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}"
}
```

Este comando crea el perfil con la configuración JSON especificada. Se devuelve lo siguiente, lo que indica que se ha creado el perfil.

```
{"AuthenticationProfileName": "ExampleProfileName",
"AuthenticationProfileContent": "{\"AllowDBUserOverride\":\"1\",
\"Client_ID\":\"ExampleClientID\", \"App_ID\":\"ExampleAppID\",
\"AutoCreate\":false, \"enableFetchRingBuffer\":true,
\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" }
```

Limitaciones y cuotas para crear un perfil de autenticación

Cada cliente tiene una cuota de diez (10) perfiles de autenticación.

Pueden producirse ciertos errores con los perfiles de autenticación. Algunos ejemplos son si crea un nuevo perfil con un nombre existente o si supera su cuota de perfil. Para obtener más información, consulte [CreateAuthenticationProfile](#).

No se pueden almacenar ciertos valores y claves de opción para cadenas de conexión JDBC, ODBC y Python en el almacén de perfiles de autenticación:

- AccessKeyID
- access_key_id
- SecretAccessKey
- secret_access_key_id
- PWD
- Password
- password

No puede almacenar la clave o el valor AuthProfile en el almacén de perfiles, para cadenas de conexión JDBC u ODBC. Para las conexiones de Python, no puede almacenar auth_profile.

Los perfiles de autenticación se almacenan en Amazon DynamoDB y se administran mediante AWS.

Conexión con un perfil de autenticación

Después de crear un perfil de autenticación, puede incluir el nombre del perfil como opción de conexión para la versión 2.0 de JDBC AuthProfile. Con esta opción de conexión se recuperan las configuraciones almacenadas.

```
jdbc:redshift:iam://endpoint:port/database?AuthProfile=<Profile-  
Name>&AccessKeyID=<Caller-Access-Key>&SecretAccessKey=<Caller-Secret-Key>
```

A continuación, se muestra un ejemplo de la cadena URL de un JDBC.

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?  
AuthProfile="ExampleProfile"&AccessKeyID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"&SecretAccessKey="wJalrXUtnFEMI/  
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
```

Especifique tanto AccessKeyID como SecretAccessKey en la URL de JDBC, junto con el nombre del perfil de autenticación.

También puede separar las opciones de configuración con delimitadores de punto y coma, como en el siguiente ejemplo, que incluye opciones para registrar.

```
jdbc:redshift:iam://my_redshift_end_point:5439/dev?LogLevel=6;LogPath=/
tmp;AuthProfile=my_profile;AccessKeyID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE";SecretAccessKey="wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
```

Note

No agregue información confidencial al perfil de autenticación. Por ejemplo, no almacene un valor `AccessKeyID` o `SecretAccessKey` en un perfil de autenticación. El almacén de perfiles de autenticación tiene reglas para prohibir el almacenamiento de claves secretas. Se produce un error si intenta almacenar una clave y un valor asociados a información confidencial.

Obtención de perfiles de autenticación

Para enumerar los perfiles de autenticación existentes, llame al siguiente comando.

```
describe-authentication-profiles --authentication-profile-name <value: String>
```

En el siguiente ejemplo, se muestran dos perfiles recuperados. Se devuelven todos los perfiles si no especifica un nombre de perfil.

```
{ "AuthenticationProfiles": [ { "AuthenticationProfileName":
"testProfile1", "AuthenticationProfileContent": "{\"AllowDBUserOverride
\":\"1\",\"Client_ID\":\"ExampleClientID\",\"App_ID\":\"ExampleAppID
\",\"AutoCreate\":false,\"enableFetchRingBuffer\":true,
\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" }, { "AuthenticationProfileName":
"testProfile2", "AuthenticationProfileContent": "{\"AllowDBUserOverride
\":\"1\",\"Client_ID\":\"ExampleClientID\",\"App_ID\":\"ExampleAppID
\",\"AutoCreate\":false,\"enableFetchRingBuffer\":true,
\"databaseMetadataCurrentDbOnly\":true}" } ] }
```

Solución de problemas de conexión en Amazon Redshift

Si tiene problemas para conectarse a su clúster desde una herramienta de cliente SQL, hay distintos puntos que puede controlar para acotar la solución del problema. Si está usando certificados SSL o de servidor, primero elimine esta complejidad mientras solucione el problema de conexión. Una

vez que haya encontrado una solución, vuelva a agregarla. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#).

Para obtener información sobre los cambios de comportamiento en la funcionalidad de Amazon Redshift que pueden afectar a la aplicación, consulte [Cambios de comportamiento en Amazon Redshift](#).

 Important

Amazon Redshift ha cambiado la forma en que se administran los certificados SSL. Si tiene problemas para conectarse mediante SSL, es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales. Para obtener más información, consulte [Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL](#).

En la siguiente sección, se muestran algunos ejemplos de mensajes de error y posibles soluciones para los problemas de conexión. Como las diferentes herramientas de cliente SQL proporcionan diferentes mensajes de error, esta no es una lista completa, pero debe ser un buen punto de partida para la solución de problemas.

Conexión desde fuera de Amazon EC2 y encontrarse con un problema con el tiempo de espera del firewall

Su conexión cliente a la base de datos parece que dejó de funcionar o que superó el tiempo de espera mientras ejecutaba consultas largas, como un comando COPY. En este caso, es posible que observe que la consola de Amazon Redshift muestra que se ha completado la consulta, pero, aparentemente, la propia herramienta cliente sigue ejecutando la consulta. Los resultados de la consulta podrían ser que falta procesar o que está incompleta según cuándo se haya detenido la conexión.

Posibles soluciones:

Este problema ocurre cuando se conecta a Amazon Redshift desde una máquina que no sea una instancia de Amazon EC2. En este caso, las conexiones inactivas se terminan con un componente de red intermedio, como un firewall, tras un periodo de inactividad. Este comportamiento es normal cuando se accede desde una red privada virtual (VPN) o desde la red local.

Para evitar estos tiempos de espera, le recomendamos realizar los siguientes cambios:

- Aumentar los valores del sistema cliente que administran los tiempos de espera de TCP/IP. Realice estos cambios en el equipo que está usando para conectarse a su clúster. El periodo de tiempo de espera debe adaptarse a su cliente y su red. Para obtener más información, consulte [Modificación de la configuración del tiempo de espera de TCP/IP](#).
- Si lo prefiere, configure el comportamiento de keepalive en el nivel de DSN. Para obtener más información, consulte [Modificación de la configuración del tiempo de espera del DSN](#).

Modificación de la configuración del tiempo de espera de TCP/IP

Para cambiar la configuración del tiempo de espera de TCP/IP, establezca las configuraciones de tiempo de espera conforme al sistema operativo que usa para conectarse a su clúster.

- Linux: si su cliente se está ejecutando en Linux, ejecute el siguiente comando como usuario raíz para cambiar la configuración del tiempo de espera para la sesión actual:

```
/sbin/sysctl -w net.ipv4.tcp_keepalive_time=200 net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=200  
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5
```

Para continuar con la configuración, cree o modifique el archivo `/etc/sysctl.conf` con los siguientes valores y, luego, reinicie su sistema.

```
net.ipv4.tcp_keepalive_time=200  
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl=200  
net.ipv4.tcp_keepalive_probes=5
```

- Windows: si su cliente se ejecuta en Windows, edite los valores para las siguientes configuraciones de registro en `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\`:
 - KeepAliveTime: 30000
 - KeepAliveInterval: 1000
 - TcpMaxDataRetransmissions: 10

Estas configuraciones usan tipos de datos DWORD. Si no existen en la ruta de registro, puede crear las configuraciones y especificar estos valores recomendados. Para obtener más información acerca de cómo editar el registro de Windows, consulte la documentación de Windows.

Después de configurar estos valores, reinicie su equipo para que se apliquen los cambios.

- **Mac:** si su cliente se está ejecutando en una Mac, ejecute los siguientes comandos para cambiar la configuración de tiempo de espera para la sesión actual:

```
sudo sysctl net.inet.tcp.keepintvl=200000
sudo sysctl net.inet.tcp.keepidle=200000
sudo sysctl net.inet.tcp.keepinit=200000
sudo sysctl net.inet.tcp.always_keepalive=1
```

Para continuar con la configuración, cree o modifique el archivo `/etc/sysctl.conf` con los siguientes valores:

```
net.inet.tcp.keepidle=200000
net.inet.tcp.keepintvl=200000
net.inet.tcp.keepinit=200000
net.inet.tcp.always_keepalive=1
```

Reinicie su equipo y, luego, ejecute los siguientes comandos para controlar que los valores están configurados.

```
sysctl net.inet.tcp.keepidle
sysctl net.inet.tcp.keepintvl
sysctl net.inet.tcp.keepinit
sysctl net.inet.tcp.always_keepalive
```

Modificación de la configuración del tiempo de espera del DSN

Puede configurar el comportamiento de `keepalive` en el nivel de DSN que elija. Puede hacerlo agregando o modificando los siguientes parámetros en el archivo `odbc.ini`:

KeepAlivesCount

La cantidad de paquetes `keepalive` de TCP que se pueden perder antes de que se considere que se interrumpió la conexión.

KeepAlivesIdle

La cantidad de segundos de inactividad antes de que el controlador envíe un paquete `keepalive` de TCP.

KeepAlivesInterval

La cantidad de segundos entre cada retransmisión de keepalive de TCP.

Si estos parámetros no existen o si tienen un valor 0, el sistema usará los parámetros keepalive especificados para TCP/IP con objeto de determinar el comportamiento keepalive del DSN. En Windows, puede encontrar los parámetros TCP/IP en el registro en HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\. En Linux y Mac OS, puede encontrar los parámetros de TCP/IP en el archivo sysctl.conf.

La conexión devuelve un error o se rechaza

Si la conexión se rechaza o produce un error, es posible que reciba un error similar a uno de los siguientes.

- "No se pudo establecer conexión con *<endpoint>*".
- "No se pudo conectar al servidor: se ha agotado el tiempo de espera. ¿El servidor se está ejecutando en el host '*<endpoint>*' y acepta conexiones TCP/IP en el puerto '*<port>*'?"
- "Conexión rechazada. Compruebe que el nombre de host y el puerto sean los correctos y que el administrador de correo acepte conexiones TCP/IP".

Posibles soluciones:

Generalmente, cuando recibe un mensaje de error indicando que hay un error al establecer una conexión, se trata de un problema con el permiso para acceder al clúster o con el tráfico de red que llega al clúster.

Para conectarse al clúster desde una herramienta cliente fuera de la red en la que se encuentra el clúster, debe agregar una regla de entrada al grupo de seguridad del clúster. La configuración de las reglas depende de si el clúster de Amazon Redshift se ha creado en una nube privada virtual (VPC):

- Si ha creado el clúster de Amazon Redshift en una nube privada virtual (VPC) basada en Amazon VPC, agregue una regla de entrada al grupo de seguridad de VPC que especifique la dirección CIDR/IP del cliente, en Amazon VPC. Para obtener más información sobre la configuración de los grupos de seguridad de la VPC para su clúster y las opciones de acceso público, consulte [Recursos de Redshift en una VPC](#).
- Si creó su clúster de Amazon Redshift fuera de una VPC, agregue su dirección CIDR/IP de cliente al grupo de seguridad del clúster en Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de

cómo configurar los grupos de seguridad del clúster, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#).

Si intenta conectarse al clúster desde una herramienta cliente que se ejecuta en una instancia de Amazon EC2, agregue también una regla de entrada. En este caso, agregue una regla al grupo de seguridad del clúster. La regla debe especificar el grupo de seguridad de Amazon EC2 asociado a la instancia de Amazon EC2 de la herramienta cliente.

En algunos casos, es posible que tenga una capa entre el cliente y el servidor, como un firewall. En estos casos, asegúrese de que el firewall acepte conexiones entrantes a través del puerto que configuró para el clúster.

El cliente y el controlador son incompatibles

Si el cliente y el controlador son incompatibles, es posible que reciba un mensaje de error que diga: “El DSN especificado contiene una arquitectura que no coincide entre el controlador y la aplicación”.

Posibles soluciones:

Cuando intenta conectarse y obtiene un error sobre una discordancia de arquitectura, esto significa que la herramienta cliente y el controlador no son compatibles. Esto ocurre porque su arquitectura del sistema no coincide. Por ejemplo, esto puede ocurrir si tiene una herramienta de cliente de 32 bits, pero tiene instalada la versión de 64 bits del controlador. Algunas veces, las herramientas de cliente de 64 bits pueden usar controladores de 32 bits, pero no puede usar aplicaciones de 32 bits con controladores de 64 bits. Asegúrese de que el controlador y la herramienta de cliente estén usando la misma versión de arquitectura de sistema.

Falta de respuesta de las consultas y pérdidas de consultas antes de llegar al clúster

Tiene un problema con la finalización de las consultas. Aparentemente, las consultas se están ejecutando pero dejan de responder en la herramienta de cliente SQL. Algunas veces, las consultas no aparecen en el clúster, como en las tablas de sistema o en la consola de Amazon Redshift.

Posibles soluciones:

Este problema puede ocurrir debido a la pérdida de paquetes. En este caso, hay una diferencia en el tamaño máximo de la unidad de transmisión (MTU) en la ruta de red entre dos hosts de Internet Protocol (IP). El tamaño de la MTU determina el tamaño máximo, en bytes, de un paquete que puede ser transferido en una trama Ethernet desde una conexión de red. En AWS, algunos tipos de

instancia de Amazon EC2 admiten una MTU de 1500 (tramas Ethernet v2) y otros tipos de instancia admiten una MTU de 9001 (tramas gigantes TCP/IP).

Para evitar problemas relacionados con las diferencias en tamaños de la MTU, recomendamos realizar alguna de las siguientes operaciones:

- Si el clúster utiliza la plataforma EC2-VPC, configure el grupo de seguridad de Amazon VPC con una regla de entrada personalizada del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, Internet Control Message Protocol) que devuelva `Destination Unreachable`. Por lo tanto, la regla indica al host de origen que utilice el tamaño mínimo de MTU a lo largo de la ruta de red. Para obtener más información acerca de este método, consulte [Configuración de los grupos de seguridad para permitir el ICMP "Destination Unreachable"](#).
- Si el clúster usa la plataforma EC2-Classic o si no puede permitir la regla entrante de ICMP, deshabilite las tramas gigantes TCP/IP para que se usen las tramas Ethernet v2. Para obtener más información acerca de este método, consulte [Configuración de la MTU de una instancia](#).

Configuración de los grupos de seguridad para permitir el ICMP "Destination Unreachable"

Cuando haya una diferencia en el tamaño de la MTU en la red entre los dos hosts, primero asegúrese de que su configuración de red no bloquee la detección de la MTU de la ruta (PMTUD). La PMTUD permite que el host receptor responda al host origen con el siguiente mensaje de ICMP: `Destination Unreachable: fragmentation needed and DF set` (ICMP Type 3, Code 4). Este mensaje le indica al host origen que use el mínimo tamaño de la MTU en la ruta de la red para volver a enviar la solicitud. Sin esta negociación, puede perderse el paquete porque la solicitud es muy grande para que la acepte el host receptor. Para obtener más información acerca de este mensaje de ICMP, consulte [RFC792](#) en el sitio web Internet Engineering Task Force (IETF).

Si no configura de forma explícita esta regla de entrada de ICMP para su grupo de seguridad de Amazon VPC, se bloquea la PMTUD. En AWS, los grupos de seguridad son como un firewall virtual que especifican reglas para controlar el tráfico entrante y saliente de una instancia. Para obtener información acerca del grupo de seguridad del clúster de Amazon Redshift, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#). Para los clústeres que usan la plataforma EC2-VPC, Amazon Redshift utiliza grupos de seguridad de VPC para permitir o rechazar el tráfico al clúster. De manera predeterminada, los grupos de seguridad están bloqueados y rechazan el tráfico entrante. Para obtener información acerca de cómo configurar reglas de entrada y salida para instancias EC2-Classic o EC2-VPC, consulte [Diferencias entre instancias en EC2-Classic y una VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Para obtener más información acerca de cómo agregar reglas a los grupos de seguridad de VPC, consulte [Grupos de seguridad de la VPC](#). Para obtener más información acerca de la configuración específica de PMTUD que se requiere en esta regla, consulte [Detección de la MTU de la ruta](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Configuración de la MTU de una instancia

En algunos casos, el clúster puede usar la plataforma EC2-Classic o no puede permitir la regla ICMP personalizada para el tráfico entrante. En estos casos, se recomienda ajustar la MTU a 1500 en la interfaz de red (NIC) de las instancias EC2 desde las que se conecta al clúster de Amazon Redshift. Este ajuste deshabilita las tramas gigantes TCP/IP para garantizar que las conexiones usen siempre el mismo tamaño de paquete. No obstante, esta opción reduce el rendimiento máximo de su red para toda la instancia, no solo para las conexiones a Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte los siguientes procedimientos.

Pasos para configurar la MTU en un sistema operativo Microsoft Windows

Si su cliente se ejecuta en un sistema operativo Microsoft Windows, puede revisar y configurar el valor de la MTU para el adaptador Ethernet usando el comando `netsh`.

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el valor actual de la MTU:

```
netsh interface ipv4 show subinterfaces
```

2. Revise el valor de MTU para el adaptador Ethernet en la salida.
3. Si el valor no es 1500, ejecute el siguiente comando para verlo:

```
netsh interface ipv4 set subinterface "Ethernet" mtu=1500 store=persistent
```

Después de configurar este valor, reinicie su equipo para que se apliquen los cambios.

Pasos para configurar la MTU en un sistema operativo Linux

Si su cliente se ejecuta en un sistema operativo Linux, puede revisar y configurar el valor de la MTU usando el comando `ip`.

1. Ejecute el siguiente comando para determinar el valor actual de la MTU:

```
$ ip link show eth0
```

2. Revise el valor posterior a mtu en la salida.
3. Si el valor no es 1500, ejecute el siguiente comando para verlo:

```
$ sudo ip link set dev eth0 mtu 1500
```

Pasos para configurar la MTU en un sistema operativo Mac

- Siga las instrucciones del sitio de soporte de macOS sobre [How to change the MTU for troubleshooting purposes](#). Para obtener más información, consulte el [sitio web de soporte](#).

Configuración del parámetro de tamaño de búsqueda de la JDBC

De manera predeterminada, el controlador Java Database Connectivity (JDBC, Conectividad de base de datos java) recopila todos los resultados de una consulta a la vez. Por este motivo, cuando intenta recuperar un conjunto grande de resultados con una conexión JDBC, es posible que se produzca un error de memoria insuficiente del cliente. Para habilitar su cliente y recuperar conjuntos de resultados en lotes, en lugar de hacerlo en una única búsqueda del tipo "todo o nada", configure el parámetro de tamaño de búsqueda de la JDBC en su aplicación cliente.

Note

El tamaño de búsqueda no es compatible con la Open Database Connectivity (ODBC, Conectividad de base de datos abierta).

Para conseguir el mejor rendimiento, configure el tamaño de búsqueda con el valor máximo que no genere errores de memoria insuficiente. Un valor de tamaño de búsqueda inferior genera más vueltas en el servidor, lo que prolonga los tiempos de ejecución. El servidor reserva recursos, incluido el slot de consultas de Workload Management (WLM, Administración de cargas de trabajo) y la memoria asociada hasta que el cliente recupera todo el conjunto de resultados o hasta que se cancela la consulta. Cuando ajusta el tamaño de búsqueda como corresponde, esos recursos se liberan con mayor rapidez, lo que hace que queden disponibles para otras consultas.

 Note

Si necesita extraer grandes conjuntos de datos, le recomendamos que utilice una instrucción [UNLOAD](#) para transferir los datos a Amazon S3. Cuando usa UNLOAD, los nodos de computación trabajan en paralelo para acelerar la transferencia de datos.

Para obtener más información acerca de la configuración de los parámetros de tamaño de búsqueda de JDBC, visite [Getting results based on a cursor](#) en la documentación de PostgreSQL.

Uso de la API de datos de Amazon Redshift

La API de datos de Amazon Redshift simplifica el acceso al almacenamiento de datos de Amazon Redshift al eliminar la necesidad de administrar controladores de bases de datos, conexiones, configuraciones de red, almacenamiento de datos en búfer, credenciales y mucho más. Puede ejecutar instrucciones SQL mediante las operaciones de la API de datos con el AWS SDK. Para obtener más información sobre las operaciones de la API de datos, consulte [Referencia de la API de datos de Amazon Redshift](#).

La API de datos no requiere una conexión persistente a la base de datos. En su lugar, proporciona un punto de enlace HTTP seguro e integración con los AWS SDK. Puede usar el punto de enlace para ejecutar instrucciones SQL sin administrar conexiones. Las llamadas a la API de datos son asíncronas. La API de datos puede utilizar las credenciales almacenadas en AWS Secrets Manager o las credenciales temporales de la base de datos. No es necesario transmitir contraseñas en las llamadas a la API con ninguno de los dos métodos de autorización. Para obtener más información sobre AWS Secrets Manager, consulte [¿Qué es AWS Secrets Manager?](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager. También puede utilizar AWS IAM Identity Center para la autorización.

Con la API de datos, puede obtener acceso mediante programación a los datos de Amazon Redshift con aplicaciones basadas en servicios web, entre ellas, AWS Lambda, cuadernos de Amazon SageMaker AI y AWS Cloud9. Para obtener más información sobre estas aplicaciones, consulte [AWS Lambda](#), [Amazon SageMaker AI](#) y [AWS Cloud9](#).

Para obtener más información sobre la API de datos, consulte [Introducción a la API de datos de Amazon Redshift](#) en el blog de macrodatos de AWS.

Uso de la API de datos de Amazon Redshift

Antes de utilizar la API de datos de Amazon Redshift, consulte los siguientes pasos:

1. Determine si usted, como persona que llama a la API de datos, cuenta con la autorización necesaria. Para obtener más información acerca de la autorización, consulte [Autorización del acceso a la API de datos de Amazon Redshift](#).
2. Determine si tiene previsto llamar a la API de datos con credenciales de autenticación de Secrets Manager, credenciales temporales o utilizar AWS IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Elección de las credenciales de autenticación de base de datos al llamar a la API de datos de Amazon Redshift](#).
3. Configure un secreto si utiliza Secrets Manager para las credenciales de autenticación. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento de credenciales de base de datos en AWS Secrets Manager](#).
4. Revise las consideraciones y las limitaciones que intervienen al llamar a la API de datos. Para obtener más información, consulte [Consideraciones que deben tenerse en cuenta al llamar a la API de datos de Amazon Redshift](#).
5. Llame a la API de datos desde la AWS Command Line Interface (AWS CLI), desde su propio código o mediante el editor de consultas de la consola de Amazon Redshift. Si desea ver algunos ejemplos de llamadas desde la AWS CLI, consulte [Llamadas a la API de datos](#).

Consideraciones que deben tenerse en cuenta al llamar a la API de datos de Amazon Redshift

Cuando llame a la API de datos, tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- La API de datos de Amazon Redshift puede acceder a las bases de datos de los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift y de los grupos de trabajo de Redshift sin servidor. Para obtener una lista de Regiones de AWS en las que está disponible la API de datos de Redshift, consulte los puntos de conexión enumerados para la [API de datos de Redshift](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.
- La duración máxima de una consulta es de 24 horas.
- La cantidad máxima de consultas activas (consultas STARTED y SUBMITTED) por clúster de Amazon Redshift es de 500.
- El tamaño máximo del resultado de la consulta es 100 MB (después de la compresión gzip). Si una llamada devuelve más de 100 MB de datos como respuesta, se terminará la llamada.
- El tiempo máximo de retención de los resultados de la consulta es de 24 horas.
- El tamaño máximo de las instrucciones de la consulta es de 100 KB.

- La API de datos está disponible para consultar clústeres de uno o más nodos con los siguientes tipos de nodos:
 - dc2.large
 - dc2.8xlarge
 - ra3.large
 - ra3.xlplus
 - ra3.4xlarge
 - ra3.16xlarge
- El clúster debe estar en una nube virtual privada (VPC) basada en el servicio Amazon VPC.
- De manera predeterminada, los usuarios que tengan el mismo rol de IAM o permisos de IAM que el ejecutor de una operación `ExecuteStatement` o `BatchExecuteStatement` de la API pueden actuar en la misma instrucción con las operaciones `CancelStatement`, `DescribeStatement`, `GetStatementResult`, `GetStatementResultV2` y `ListStatements` de la API. Para actuar sobre la misma instrucción SQL de otro usuario, el usuario debe poder asumir el rol de IAM del usuario que ejecutó la instrucción SQL. Para obtener más información sobre cómo asumir un rol, consulte [Autorización del acceso a la API de datos de Amazon Redshift](#).
- Las instrucciones SQL del parámetro `Sqls` de la operación de la API `BatchExecuteStatement` se ejecutan como una sola transacción. Se ejecutan en serie en el orden de la matriz. Las instrucciones SQL posteriores no se inician hasta que se completa la instrucción anterior de la matriz. Si alguna instrucción SQL falla, dado que se ejecuta como una sola transacción, se deshace todo el trabajo.
- El tiempo máximo de retención de un token de cliente utilizado en una operación de API `ExecuteStatement` o `BatchExecuteStatement` es de 8 horas.
- Cada API de la API de datos de Redshift tiene una cuota de transacciones por segundo antes de limitar las solicitudes. Para conocer la cuota, consulte [Cuotas para la API de datos de Amazon Redshift](#). Si la tasa de solicitudes supera la cuota, se devuelve una `ThrottlingException` con el código de estado HTTP 400. Para responder a la limitación, utilice una estrategia de reintentos tal como se describe en el apartado [Comportamiento de los reintentos](#) de la Guía de referencia de los SDK y las herramientas de AWS. Esta estrategia se implementa automáticamente para los errores de limitación en algunos SDK de AWS.

 Note

De forma predeterminada, los reintentos no están habilitados en AWS Step Functions. Si necesita llamar a una API de datos de Redshift en una máquina de estados de Step

Functions, incluya el parámetro de idempotencia `ClientToken` en la llamada a la API de datos de Redshift. El valor de `ClientToken` debe persistir entre los reintentos. En el siguiente fragmento de ejemplo de una solicitud a la API `ExecuteStatement`, la expresión `States.ArrayGetItem(States.StringSplit($$.Execution.Id, ':'), 7)` utiliza una función intrínseca para extraer la parte del UUID de `$.Execution.Id`, que es única para cada ejecución de la máquina de estado. Para obtener más información, consulte [Funciones intrínsecas](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Step Functions.

```
{
  "Database": "dev",
  "Sql": "select 1;",
  "ClusterIdentifier": "MyCluster",
  "ClientToken.$": "States.ArrayGetItem(States.StringSplit($$.Execution.Id,
    ':'), 7)"
}
```

Elección de las credenciales de autenticación de base de datos al llamar a la API de datos de Amazon Redshift

Cuando se llama a la API de datos, se utiliza uno de los siguientes métodos de autenticación en determinadas operaciones de la API. Para cada método, se requiere una combinación diferente de parámetros.

AWS IAM Identity Center

Se puede acceder a la API de datos con un usuario de inicio de sesión único registrado en AWS IAM Identity Center. Para obtener información sobre los pasos para configurar IAM Identity Center, consulte [Uso de la API de datos con propagación de identidad de confianza](#).

AWS Secrets Manager

Con este método, proporcione el `secret-arn` de un secreto almacenado en AWS Secrets Manager que tenga `username` y `password`. El secreto especificado contiene las credenciales para conectarse a la database que se indique. Cuando se conecta a un clúster, también proporciona el nombre de la base de datos. Si proporciona un identificador de clúster (`dbClusterIdentifier`), debe coincidir con el identificador de clúster almacenado en el secreto. Cuando se conecta a un grupo de trabajo sin servidor, también proporciona el nombre

de la base de datos. Para obtener más información, consulte [Almacenamiento de credenciales de base de datos en AWS Secrets Manager](#).

Con este método, también puede proporcionar un valor de `region` que especifique la Región de AWS donde se encuentran los datos.

Credenciales temporales

Con este método, elija una de las siguientes opciones:

- Al conectarse a un grupo de trabajo sin servidor, se especifica el nombre del grupo de trabajo y de la base de datos. El nombre de usuario de base de datos se deriva de la identidad de IAM. Por ejemplo, `arn:iam::123456789012:user:foo` tiene el nombre de usuario de base de datos `IAM:foo`. Además, se requiere permiso para llamar a la operación `redshift-serverless:GetCredentials`.
- Al conectarse a un clúster como una identidad de IAM, especifique el identificador de clúster y el nombre de la base de datos. El nombre de usuario de base de datos se deriva de la identidad de IAM. Por ejemplo, `arn:iam::123456789012:user:foo` tiene el nombre de usuario de base de datos `IAM:foo`. Además, se requiere permiso para llamar a la operación `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM`.
- Al conectarse a un clúster como un usuario de base de datos, especifique el identificador de clúster, el nombre de la base de datos y el nombre de usuario de base de datos. Además, se requiere permiso para llamar a la operación `redshift:GetClusterCredentials`. Para obtener información sobre cómo unir grupos de bases de datos al conectarse con este método, consulte [Unión a grupos de bases de datos al conectarse a un clúster](#).

Con este método, también puede proporcionar un valor de `region` que especifique la Región de AWS donde se encuentran los datos.

Asignación de tipos de datos JDBC al llamar a la API de datos de Amazon Redshift

En la tabla siguiente se mapean los tipos de datos de Java Database Connectivity (JDBC) con los tipos de datos que especifica en las llamadas a la API de datos.

Tipo de datos JDBC	Tipo de datos de la API de datos
INTEGER, SMALLINT, BIGINT	LONG

Tipo de datos JDBC	Tipo de datos de la API de datos
FLOAT, REAL, DOUBLE	DOUBLE
DECIMAL	STRING
BOOLEAN, BIT	BOOLEAN
BLOB, BINARY, LONGVARBINARY	BLOB
VARBINARY	STRING
CLOB	STRING
Otros tipos (incluidos los tipos relacionados con la fecha y hora)	STRING

Los valores de las cadenas se transmiten a la base de datos de Amazon Redshift y se convierten implícitamente en un tipo de datos de la base de datos.

 Note

Actualmente, la API de datos no admite matrices de identificadores únicos universales (UUID).

Ejecución de instrucciones SQL con parámetros cuando se llama a la API de datos de Amazon Redshift

Puede controlar el texto SQL enviado al motor de base de datos llamando a la operación de la API de datos con los parámetros relativos a partes de la instrucción SQL. Los parámetros con nombre proporcionan una manera flexible de transmitir parámetros sin codificarlos de forma rígida en el texto SQL. Sirven para que vuelva a utilizar el texto SQL y evite los problemas de inyección SQL.

En el siguiente ejemplo, se muestran los parámetros con nombre de un campo `parameters` de un comando `execute-statement` de la AWS CLI.

```
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"1\"},{\"name\": \"address\", \"value\": \"Seattle\"}]"
```

A la hora de utilizar parámetros con nombre, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los parámetros con nombre solo se pueden usar para reemplazar valores en las instrucciones SQL.
- Puede reemplazar los valores en una instrucción INSERT, por ejemplo, `INSERT INTO mytable VALUES (:val1)`.

Los parámetros con nombre pueden estar dispuestos en cualquier orden y se pueden utilizar parámetros más de una vez en el texto SQL. En la opción de parámetros que se muestra en un ejemplo anterior, los valores 1 y Seattle se insertan en las columnas de tabla `id` y `address`. En el texto SQL, se especifican los parámetros con nombre de la siguiente manera:

```
--sql "insert into mytable values (:id, :address)"
```

- Puede reemplazar los valores en una cláusula de condiciones, como `WHERE attr >= :val1`, `WHERE attr BETWEEN :val1 AND :val2` y `HAVING COUNT(attr) > :val`.
- No puede reemplazar los nombres de columna en una instrucción SQL, como `SELECT column-name`, `ORDER BY column-name` o `GROUP BY column-name`.

Por ejemplo, la siguiente instrucción SELECT tiene un error de sintaxis no válida.

```
--sql "SELECT :colname, FROM event" --parameters "[{\"name\": \"colname\", \"value\": \"eventname\"}]"
```

Si describe (operación `describe-statement`) la instrucción con el error de sintaxis, la `QueryString` que se devuelve no sustituye el nombre de columna por el parámetro ("`QueryString`": `"SELECT :colname, FROM event"`) y se notifica un error (ERROR: error de sintaxis en o cerca de `"FROM"` Posición: 12).

- No puede reemplazar los nombres de columna en una función de agregación, como `COUNT(column-name)`, `AVG(column-name)` o `SUM(column-name)`.
- No puede reemplazar los nombres de columna en una cláusula JOIN.
- Cuando se ejecuta SQL, los datos se convierten de forma implícita en un tipo de datos. Para obtener más información acerca de la conversión de tipos de datos, consulte [Tipos de datos](#) en la [Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift](#).

- No se puede establecer un valor en NULL. La API de datos lo interpreta como la cadena literal NULL. En el siguiente ejemplo, se reemplaza `id` con la cadena literal `null`. No con el valor NULL de SQL.

```
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"null\"}]"
```

- No se puede establecer un valor de longitud cero. Se produce un error en la instrucción SQL de la API de datos. En el siguiente ejemplo, se intenta establecer `id` con un valor de longitud cero y se produce un error en la instrucción SQL.

```
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"\"}]"
```

- No se puede establecer un nombre de tabla en la instrucción SQL con un parámetro. La API de datos cumple la regla de JDBC PreparedStatement.
- La salida de la operación `describe-statement` devuelve los parámetros de consulta de una instrucción SQL.
- Solo la operación `execute-statement` admite instrucciones SQL con parámetros.

Ejecución de instrucciones SQL con un token de idempotencia cuando se llama a la API de datos de Amazon Redshift

Cuando realiza una solicitud de API de mutación, la solicitud suele devolver un resultado antes de que se hayan completado los flujos de trabajo asíncronos de la operación. También es posible que se agote el tiempo de espera de las operaciones o que surjan otros problemas con el servidor antes de que finalicen, aunque la solicitud ya haya devuelto un resultado. Esto podría dificultar la determinación de si la solicitud se ha realizado correctamente o no, y podría dar lugar a múltiples reintentos para garantizar que la operación se completa correctamente. No obstante, si la solicitud original y los reintentos posteriores se realizan correctamente, la operación se completa varias veces. Esto significa que podría actualizar más recursos de los previstos.

La idempotencia garantiza que una solicitud a la API no se complete más de una vez. Con una solicitud idempotente, si la solicitud original se completa correctamente, cualquier reintento posterior también se completa correctamente sin realizar ninguna otra acción. Las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` de la API de datos tienen un parámetro idempotente `ClientToken` opcional. `ClientToken` caduca a las 8 horas.

⚠ Important

Si llama a las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` desde un SDK de AWS, este genera automáticamente un token de cliente para utilizarlo en el reintento. En este caso, no recomendamos utilizar el parámetro `client-token` con las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement`. Consulte el registro de CloudTrail para ver `ClientToken`. Para ver un ejemplo de registro de CloudTrail, consulte [Ejemplo de la API de datos de Amazon Redshift](#).

El siguiente comando `execute-statement` de la AWS CLI ilustra el parámetro `client-token` opcional para idempotencia.

```
aws redshift-data execute-statement
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPwn
--cluster-identifier mycluster-test
--sql "select * from stl_query limit 1"
--database dev
--client-token b855dced-259b-444c-bc7b-d3e8e33f94g1
```

En la siguiente tabla se muestran algunas respuestas comunes que puede obtener para solicitudes de API idempotentes y se ofrecen recomendaciones de reintento.

Respuesta	Recomendación	Comentarios
200 (OK)	No reintentar	La solicitud original se ha completado correctamente. Cualquier reintento posterior se devuelve correctamente.
Códigos de respuesta de la serie 400	No reintentar	Hay un problema con la solicitud, uno de los siguientes: - Incluye un parámetro o una combinación de parámetros que no es válida. - Utiliza una acción o un recurso para el que no tiene permisos.

Respuesta	Recomendación	Comentarios
		Utiliza un recurso que está en proceso de cambiar de estado. Si la solicitud implica un recurso que está en proceso de cambiar de estado, el reintento de la solicitud podría realizarse correctamente.
Códigos de respuesta de la serie 500	Reintentar	El error se debe a un problema en el servidor de AWS y suele ser transitorio. Repita la solicitud con una estrategia de retardo adecuada.

Para obtener información sobre los códigos de respuesta de Amazon Redshift, consulte [Common Errors](#) (Errores comunes) en Amazon Redshift API Reference (Referencia de la API de Amazon Redshift).

Ejecución de instrucciones SQL con reutilización de sesión cuando se llama a la API de datos de Amazon Redshift

Al realizar una solicitud a la API para ejecutar una instrucción SQL, la sesión en la que se ejecuta el código SQL suele terminar cuando finaliza dicho código SQL. Para mantener la sesión activa durante un número de segundos específico, las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` de la API de datos tienen un parámetro `SessionKeepAliveSeconds` opcional. Un campo de respuesta `SessionId` contiene la identidad de la sesión, que luego se puede utilizar en las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` posteriores. En las llamadas posteriores, puede especificar otro valor de `SessionKeepAliveSeconds` para cambiar el tiempo de espera de inactividad. Si no cambia el valor de `SessionKeepAliveSeconds`, se mantiene la configuración de tiempo de espera de inactividad inicial. Tenga en cuenta lo siguiente al usar la reutilización de sesión:

- El valor máximo de `SessionKeepAliveSeconds` es de 24 horas.
- La sesión puede durar 24 horas como máximo. Transcurridas 24 horas, la sesión se cierra de un modo forzado y finalizan las consultas en curso.

- El número máximo de sesiones por clúster de Amazon Redshift o grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor es de 500.
- Solo puede ejecutar una consulta cada vez en una sesión. Debe esperar a que finalice la consulta para ejecutar la siguiente consulta en la misma sesión. Es decir, no puede ejecutar consultas en paralelo en una sesión indicada.
- La API de datos no puede poner en cola las consultas de una sesión determinada.

Para recuperar el valor de `SessionId` que utilizan las llamadas a las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement`, llame a las operaciones `DescribeStatement` y `ListStatements`.

En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de los parámetros `SessionKeepAliveSeconds` y `SessionId` para mantener una sesión activa y reutilizada. En primer lugar, llame al comando `execute-statement` de la AWS CLI con el parámetro opcional `session-keep-alive-seconds` establecido a 2.

```
aws redshift-data execute-statement
  --session-keep-alive-seconds 2
  --sql "select 1"
  --database dev
  --workgroup-name mywg
```

La respuesta contiene el identificador de sesión.

```
{
  "WorkgroupName": "mywg",
  "CreatedAt": 1703022996.436,
  "Database": "dev",
  "DbUser": "awsuser",
  "Id": "07c5ffea-76d6-4786-b62c-4fe3ef529680",
  "SessionId": "5a254dc6-4fc2-4203-87a8-551155432ee4"
}
```

A continuación, llame al comando `execute-statement` de la AWS CLI con el valor de `SessionId` devuelto en la primera llamada. Y, si lo desea, especifique el parámetro `session-keep-alive-seconds` establecido a 10 para cambiar el valor del tiempo de espera de inactividad.

```
aws redshift-data execute-statement
--sql "select 1"
--session-id 5a254dc6-4fc2-4203-87a8-551155432ee4
--session-keep-alive-seconds 10
```

Obtención de los resultados de las instrucciones de SQL

Se utilizan diferentes operaciones de la API de datos para obtener los resultados de SQL en función de su formato. Al llamar a las operaciones `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement`, puede especificar si los resultados tienen el formato JSON o CSV. Si no lo especifica, el valor predeterminado es JSON. Para recuperar los resultados de JSON, use la operación `GetStatementResult`. Para recuperar los resultados de CSV, use la operación `GetStatementResultV2`.

Los resultados devueltos en formato JSON son registros que incluyen metadatos sobre cada columna. Cada registro está en formato JSON. Por ejemplo, la respuesta de `GetStatementResult` será similar a la siguiente:

```
{
  "ColumnMetadata": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "?column?",
      "name": "?column?",
      "nullable": 1,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "",
      "tableName": "",
      "typeName": "int4",
      "length": 0
    }
  ],
  "NextToken": "<token>",
  "Records": [
    [
      {
        "longValue": 1
      }
    ]
  ]
}
```



```

    ],
    "TotalNumRows": <number>
  }

```

Los resultados devueltos en formato CSV son registros que incluyen metadatos sobre cada columna. Los resultados se devuelven en fragmentos de 1 MB y cada fragmento puede almacenar cualquier número de filas en formato CSV. Cada solicitud devuelve hasta 15 MB de resultados. Si los resultados superan los 15 MB, se devuelve el token de la página siguiente para seguir recuperando los resultados. Por ejemplo, la respuesta de `GetStatementResultV2` será similar a la siguiente:

```

{
  "ColumnMetadata": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "?column?",
      "name": "?column?",
      "nullable": 1,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "",
      "tableName": "",
      "typeName": "int4",
      "length": 0
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "?column?",
      "name": "?column?",
      "nullable": 1,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "",
      "tableName": "",
      "typeName": "int4",
      "length": 0
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,

```

```

        "isSigned": true,
        "label": "?column?",
        "name": "?column?",
        "nullable": 1,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "",
        "typeName": "int4",
        "length": 0
    },
    ],
    "NextToken": "<token>",
    "Records": [
        [
            {
                "CSVRecords": "1,2,3\r\n4,5,6\r\n7,8,9\r\n, .... 1MB" // First 1MB Chunk
            },
            {
                "CSVRecords": "1025,1026,1027\r\n1028,1029,1030\r\n....2MB" // Second
1MB chunk
            }
            ...
        ]
    ],
    "ResultFormat" : "CSV",
    "TotalNumRows": <number>
}

```

Autorización del acceso a la API de datos de Amazon Redshift

Para poder obtener acceso a la API de datos, el usuario debe contar con la autorización respectiva. Puede autorizar a un usuario a obtener acceso a la API de datos si agrega la política administrada, que es una política de AWS Identity and Access Management (IAM) predefinida, a ese usuario. Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#). Para ver los permisos permitidos y denegados por las políticas administradas, consulte la consola de IAM (<https://console.aws.amazon.com/iam/>).

Configuración de permisos de IAM

Amazon Redshift proporciona la política administrada `AmazonRedshiftDataFullAccess`. Esta política proporciona acceso pleno a las operaciones de la API de datos de Amazon Redshift. Esta política también permite el acceso limitado a operaciones específicas de la API de Amazon Redshift, AWS Secrets Manager e IAM que se necesitan para autenticar y obtener acceso a un clúster de Amazon Redshift o a un grupo de trabajo de Redshift sin servidor.

También puede crear una política de IAM propia que permita obtener acceso a recursos específicos. Para crear su política, utilice la política `AmazonRedshiftDataFullAccess` como la plantilla de partida. Una vez creada la política, agréguela a todos los usuarios que deban acceder a la API de datos.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos de la política de IAM asociada al usuario:

- Si se utiliza AWS Secrets Manager para la autenticación, confirmar la política permite que se use la acción `secretsmanager:GetSecretValue` para recuperar el secreto etiquetado con la clave `RedshiftDataFullAccess`.
- Si se utilizan credenciales temporales para autenticar un clúster, confirmar la política permite el uso de la acción `redshift:GetClusterCredentials` en el nombre de usuario de base de datos `redshift_data_api_user` correspondiente a cualquiera de las bases de datos del clúster. Es necesario que este nombre de usuario ya se haya creado en su base de datos.
- Si utiliza credenciales temporales para autenticarse en un grupo de trabajo sin servidor, confirme que la política permite el uso de la acción `redshift-serverless:GetCredentials` para recuperar el grupo de trabajo etiquetado con la clave `RedshiftDataFullAccess`. El usuario de la base de datos se asigna 1:1 a la identidad de AWS Identity and Access Management (IAM) de origen. Por ejemplo, el usuario `sample_user` se asigna al usuario IAM `sample_user` de la base de datos y el rol de IAM `sample_role` se asigna a IAMR `sample_role`. Para obtener más información acerca de las identidades de IAM, consulte [Identidades \(usuarios, grupos de usuarios y roles\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
- La acción de IAM `redshift-data:GetStatementResult` permite el acceso a las operaciones `GetStatementResult` y `GetStatementResultV2` de la API.

En los siguientes enlaces, encontrará más información sobre AWS Identity and Access Management en la Guía del usuario de IAM.

- Para obtener más información sobre cómo crear roles de IAM, consulte [Creación de roles de IAM](#).

- Para obtener más información sobre cómo crear una política de IAM, consulte [Creación de políticas de IAM](#).
- Para obtener información sobre cómo agregar una política de IAM a un usuario, consulte [Adición y eliminación de permisos de identidad de IAM](#).

Ejecución de una consulta en un clúster que es propiedad de otra cuenta

Para ejecutar una consulta en un clúster que es propiedad de otra cuenta, la cuenta propietaria debe proporcionar un rol de IAM que la API de datos pueda asumir en la cuenta que llama. Por ejemplo, supongamos que la cuenta B posee un clúster al que la cuenta A necesita acceder. La cuenta B puede asociar la política administrada de AWS AmazonRedshiftDataFullAccess al rol de IAM de la cuenta B. A continuación, la cuenta B se fía de la cuenta A gracias a una política de confianza como la siguiente:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::accountID-of-account-A:role/someRoleA"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Por último, el rol de IAM de la cuenta A debe ser capaz de asumir el rol de IAM de la cuenta B.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Resource": "arn:aws:iam::accountID-of-account-B:role/someRoleB"
  }
}
```

}

Especificación de un rol de IAM que restrinja los recursos a los grupos de trabajo de Redshift sin servidor y a los clústeres de Amazon Redshift en una Cuenta de AWS

Puede especificar los ARN de recursos en la política basada en identidad para controlar el acceso a los grupos de trabajo de Redshift sin servidor y a los clústeres de Amazon Redshift en una Cuenta de AWS. En este ejemplo se muestra cómo podría crear una política que permita el acceso a la API de datos solo para el grupo de trabajo y los clústeres en la Cuenta de AWS especificada.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift-data:*",
      "Resource": [
        "arn:arn-partition:redshift-serverless*:Cuenta de AWS:workgroup/*",
        "arn:arn-partition:redshift*:Cuenta de AWS:cluster:*"
      ]
    }
  ]
}
```

Configuración de una política de IAM que restrinja el acceso a la información de la instrucción SQL solo al propietario de la instrucción

De forma predeterminada, la API de datos de Amazon Redshift trata el rol de IAM utilizado al llamar a `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` como el propietario de la instrucción SQL. Cualquier persona a la que se le permita asumir el rol puede acceder a la información sobre la instrucción SQL, incluidos los resultados. Para restringir el acceso a la información de una instrucción

SQL a una sesión de rol de IAM con un propietario concreto, agregue una condición `redshift-data:statement-owner-iam-userid: "${aws:userid}"`. La siguiente política de IAM restringe el acceso.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:CancelStatement",
        "redshift-data:DescribeStatement",
        "redshift-data:GetStatementResult",
        "redshift-data:ListStatements"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "redshift-data:statement-owner-iam-userid": "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Puede utilizar la condición `statement-owner-iam-userid` con `CancelStatement`, `DescribeStatement`, `GetStatementResult` y `ListStatements`. Para obtener más información, consulte [Acciones definidas por la API de datos de Amazon Redshift](#).

Configuración de una política de IAM que restrinja el acceso a los resultados de SQL solo al propietario de la sesión

De forma predeterminada, la API de datos de Amazon Redshift trata el rol de IAM utilizado al llamar a `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement` como el propietario de la sesión de base de datos que ejecuta la instrucción SQL. Cualquier usuario al que se le permita asumir el rol puede enviar consultas a la sesión de base de datos. Para restringir el acceso de sesión a una sesión de rol de IAM con un propietario concreto, agregue una condición `redshift-data:session-owner-iam-userid: "${aws:userid}"`. La siguiente política de IAM restringe el acceso.

La siguiente política de IAM permite que solo el propietario de la sesión obtenga los resultados de las instrucciones. La condición `session-owner-iam-userid` se usa para limitar el acceso a los recursos al `userid` especificado.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift-data:ExecuteStatement",
        "redshift-data:BatchExecuteStatement"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "redshift-data:session-owner-iam-userid": "${aws:userid}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Puede utilizar la condición `session-owner-iam-userid` con `ExecuteStatement` y `BatchExecuteStatement`. Para obtener más información, consulte [Acciones definidas por la API de datos de Amazon Redshift](#).

Almacenamiento de credenciales de base de datos en AWS Secrets Manager

Al llamar a la API de datos, puede transmitir las credenciales del clúster o grupo de trabajo sin servidor con un secreto en AWS Secrets Manager. Para pasar credenciales mediante este método, especifique el nombre del secreto o el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto.

Para almacenar credenciales con Secrets Manager, se necesita contar con el permiso de la política administrada `SecretManagerReadWrite`. Para obtener más información sobre los permisos mínimos, consulte [Creación y administración de secretos con AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Si desea almacenar las credenciales en un secreto para un clúster de Amazon Redshift

1. Utilice la consola de AWS Secrets Manager para crear un secreto que contenga credenciales para el clúster:
 - Cuando elija Store a new secret (Almacenar un secreto nuevo), elija Credentials for Redshift cluster (Credenciales para clúster de Redshift).
 - Almacene sus valores para User name (Nombre de usuario) que es el usuario de la base de datos, Password (Contraseña) y DB cluster (Clúster de base de datos) que es el identificador del clúster, en su secreto.
 - Etiquete el secreto con la clave RedshiftDataFullAccess. La política administrada de AWS AmazonRedshiftDataFullAccess solo permite la acción `secretsmanager:GetSecretValue` para los secretos etiquetados con la clave RedshiftDataFullAccess.

Para obtener instrucciones, consulte [Creación de un secreto básico](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

2. Utilice la consola de AWS Secrets Manager para ver los detalles del secreto que ha creado, o ejecute el comando de la AWS CLI `aws secretsmanager describe-secret`.

Anote el nombre y el ARN del secreto. Puede utilizarlos en las llamadas a la API de datos.

Para almacenar las credenciales en un secreto para un grupo de trabajo sin servidor

1. Utilice los comandos de la AWS CLI de AWS Secrets Manager para almacenar un secreto que contenga credenciales para el grupo de trabajo sin servidor:
 - Cree su secreto en un archivo, por ejemplo, un archivo JSON llamado `mycreds.json`. Proporcione los valores de User name (Nombre de usuario) (usuario de base de datos) y Password (Contraseña) en el archivo.

```
{
  "username": "myusername",
  "password": "mypassword"
}
```

- Almacene los valores en el secreto y etiquete el secreto con la clave RedshiftDataFullAccess.


```
aws secretsmanager create-secret --name MyRedshiftSecret --tags
  Key="RedshiftDataFullAccess",Value="serverless" --secret-string file://
mycreds.json
```

El ejemplo siguiente muestra la salida.

```
{
  "ARN":
    "arn:aws:secretsmanager:region:accountId:secret:MyRedshiftSecret-mvLHxf",
  "Name": "MyRedshiftSecret",
  "VersionId": "a1603925-e8ea-4739-9ae9-e509eEXAMPLE"
}
```

Para obtener más información, consulte [Creación de un secreto básico con AWS CLI](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

2. Utilice la consola de AWS Secrets Manager para ver los detalles del secreto que ha creado, o ejecute el comando de la AWS CLI `aws secretsmanager describe-secret`.

Anote el nombre y el ARN del secreto. Puede utilizarlos en las llamadas a la API de datos.

Creación de un punto de enlace de la VPC de Amazon VPC (AWS PrivateLink) para la API de datos

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) le permite lanzar recursos de AWS, como clústeres y aplicaciones de Amazon Redshift, en una nube virtual privada (VPC). AWS PrivateLink proporciona conectividad segura y privada entre las nubes virtuales privadas (VPC) y los servicios de AWS a través de la red de Amazon. Con AWS PrivateLink, puede crear puntos de enlace de la VPC que puede utilizar para conectarse a servicios a través de diferentes cuentas y VPC basadas en Amazon VPC. Para obtener más información acerca de AWS PrivateLink, consulte [Servicios de punto de enlace de la VPC \(AWS PrivateLink\)](#) en la guía del usuario de Amazon Virtual Private Cloud.

Puede llamar a la API de datos con los puntos de enlace de la Amazon VPC. El uso de un punto de enlace de la Amazon VPC mantiene el tráfico entre las aplicaciones de su Amazon VPC y la API de datos en la red de AWS, sin usar direcciones IP públicas. Los puntos de enlace de la Amazon VPC pueden ayudarle a cumplir los requisitos reglamentarios y de conformidad relacionados con la limitación de la conectividad a internet público. Por ejemplo, si utiliza un punto de enlace de

la Amazon VPC, puede mantener el tráfico entre una aplicación que se ejecuta en una instancia Amazon EC2 y la API de datos en las VPC donde se contienen.

Después de crear el punto de enlace de la Amazon VPC, puede comenzar a usarlo sin realizar ningún cambio de código o configuración en la aplicación.

Para crear un punto de enlace de la Amazon VPC para la API de datos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>.
2. Elija Endpoints (Puntos de enlace) y, a continuación, elija Create Endpoint (Crear punto de enlace).
3. En la página Create Endpoint (Crear punto de enlace), en Service category (Categoría de servicio), elija AWS services (Servicios de AWS). En Service Name (Nombre del servicio), elija redshift-data (com.amazonaws.*region*.redshift-data).
4. Para VPC, elija la VPC en la que crear el punto de enlace.

Elija la VPC que contiene la aplicación que realiza llamadas a la API de datos.

5. En Subnets (Subredes), elija la subred para cada zona de disponibilidad (AZ) utilizada por el servicio de AWS que ejecuta la aplicación.

Para crear un punto de enlace de la VPC de Amazon VPC, especifique el rango de direcciones IP privadas con las que se puede acceder al punto de enlace. Para ello, elija la subred para cada zona de disponibilidad. Al hacerlo, se restringe el punto de enlace de la VPC al rango de direcciones IP privadas específico de cada zona de disponibilidad y también se crea un punto de enlace de la Amazon VPC en cada zona de disponibilidad.

6. En Enable Private DNS Name (Habilitar nombre de DNS privado), seleccione Enable for this endpoint (Habilitar para este punto de enlace).

El DNS privado resuelve el nombre de host de DNS de la API de datos estándar ([https://redshift-data.*region*.amazonaws.com](https://redshift-data.region.amazonaws.com)) en las direcciones IP privadas asociadas con el nombre de host de DNS específico del punto de enlace de la Amazon VPC. Como resultado, puede acceder al punto de enlace de la VPC de la API de datos utilizando los SDK de AWS CLI o la AWS sin realizar ningún cambio de código o configuración para actualizar la URL del punto de enlace de la API de datos.

7. En Security group (Grupo de seguridad), elija los grupos de seguridad que deban asociarse al punto de enlace de la Amazon VPC.

Elija el grupo de seguridad que permita el acceso al servicio de AWS que ejecuta la aplicación. Por ejemplo, si una instancia Amazon EC2 está ejecutando la aplicación, elija el grupo de seguridad que permita el acceso a la instancia Amazon EC2. El grupo de seguridad le permite controlar el tráfico al punto de enlace de la Amazon VPC desde los recursos de la VPC.

8. Elija Create endpoint (Crear punto de enlace).

Una vez creado el punto de enlace, elija el vínculo en la AWS Management Console para ver los detalles del punto de enlace.

La ficha Details (Detalles) del punto de enlace muestra los nombres de host de DNS que se generaron al crear el punto de enlace de la Amazon VPC.

Puede utilizar el punto de enlace estándar (`redshift-data.region.amazonaws.com`) o uno de los puntos de enlace específicos de la VPC para llamar a la API de datos dentro de la Amazon VPC. El punto de enlace de la API de datos estándar se dirige automáticamente al punto de enlace de la Amazon VPC. Este enrutamiento se produce porque cuando se creó el punto de enlace de la Amazon VPC se habilitó el nombre de host de DNS privado.

Cuando utiliza un punto de enlace de la Amazon VPC en una llamada a la API de datos, todo el tráfico entre la aplicación y la API de datos permanece en las Amazon VPC donde se contienen. Puede usar un punto de enlace de la Amazon VPC para cualquier tipo de llamada a la API de datos. Para obtener más información sobre la llamada a la API de datos, consulte [Consideraciones que deben tenerse en cuenta al llamar a la API de datos de Amazon Redshift](#).

Unión a grupos de bases de datos al conectarse a un clúster

Los grupos de bases de datos son colecciones de usuarios de bases de datos. Se pueden conceder privilegios de base de datos a los grupos. Un administrador puede configurar un rol de IAM para que estos grupos de bases de datos se tengan en cuenta cuando su código SQL se ejecute con la API de datos. Para obtener más información sobre los grupos de bases de datos, consulte [Grupos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Puede configurar el rol de IAM del intermediario de la API de datos para que el usuario de base de datos especificado en la llamada se una a los grupos de bases de datos cuando la API de datos se conecte a un clúster. Esta capacidad solo se admite cuando se conecta a clústeres aprovisionados. No es compatible cuando se conecta a grupos de trabajo de Redshift sin servidor. El rol de IAM del intermediario de la API de datos también debe permitir la acción `redshift:JoinGroup`.

Agregue etiquetas a los roles de IAM para configurarlo. El administrador del rol de IAM del intermediario agrega etiquetas con la clave `RedshiftDbGroups` y un valor de clave de una lista de grupos de bases de datos. El valor es una lista de nombres de grupos de bases de datos separados por dos puntos (:) hasta una longitud total de 256 caracteres. Los grupos de bases de datos deben estar previamente definidos en la base de datos conectada. Si algún grupo especificado no se encuentra en la base de datos, se omite. Por ejemplo, para los grupos de bases de datos `accounting` y `retail`, la clave-valor es `accounting:retail`. El par clave-valor de etiqueta `{"Key": "RedshiftDbGroups", "Value": "accounting:retail"}` lo utiliza la API de datos para determinar qué grupos de base de datos están asociados al usuario de base de datos proporcionado en la llamada a la API de datos.

Unión a grupos de bases de datos

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre de la entidad que desea editar.
3. Elija la pestaña Etiquetas y, a continuación, Administrar etiquetas.
4. Elija Agregar etiqueta y, a continuación, agregue la clave `RedshiftDbGroups` y un valor que sea una *lista de grupos de bases de datos separados por dos puntos*.
5. Seleccione Save changes (Guardar cambios).

Ahora, cuando una entidad principal de IAM (con este rol de IAM asociado) llama a la API de datos, el usuario de base de datos especificado se une a los grupos de base de datos indicados en el rol de IAM.

Para obtener más información sobre cómo adjuntar una etiqueta a una entidad principal, incluidos los roles de IAM y los usuarios de IAM, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la API de datos con propagación de identidad de confianza

Como administrador de cuentas de Amazon Redshift, puede integrar el clúster o grupo de trabajo de Amazon Redshift con AWS IAM Identity Center, lo que ayuda a administrar el acceso del personal a Amazon Redshift con inicio de sesión único. Para obtener más información, consulte [Configuración de la integración de AWS IAM Identity Center con Amazon Redshift](#). La API de datos de Amazon Redshift admite la propagación de identidades de usuario de IAM Identity Center a un clúster o grupo

de trabajo de Amazon Redshift, y a otros servicios, como AWS Lake Formation, en la cadena. Puede configurar y consultar mediante la API de datos si sigue los pasos de [Acceso a los servicios de AWS mediante programación con la propagación de identidad de confianza](#).

Cuando llama a la API de datos con una identidad de usuario de IAM Identity Center desde una sesión de rol de IAM con identidad mejorada, solo puede acceder a la instrucción resultante y al resultado de la instrucción con el mismo usuario de IAM Identity Center. Por ejemplo, el siguiente comando de la AWS CLI llama a la operación `execute-statement` para ejecutar un comando SQL con propagación de identidad de confianza.

```
aws redshift-data execute-statement
--sql "select current_user;"
--cluster-id mycluster
--database dev
```

El siguiente comando de la AWS CLI llama a la operación `batch-execute-statement` para ejecutar dos comandos SQL.

```
aws redshift-data batch-execute-statement
--sqls "select current_user;" "select current_date;"
--cluster-id mycluster
--database dev
```

Para acceder a las instrucciones con `cancel-statement`, `describe-statement`, `get-statement-result` y `get-statement-result-v2` enviadas por sesiones de rol de IAM con identidad mejorada, el usuario de IAM Identity Center y el rol de IAM deben coincidir con las credenciales utilizadas para ejecutar `execute-statement` o `batch-execute-statement`. Por ejemplo, el siguiente comando de la AWS CLI obtiene los resultados de una instrucción SQL.

```
aws redshift-data get-statement-result
--id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

Para enumerar instrucciones, se debe proporcionar un parámetro `cluster-identifier` o `workgroup-name` a fin de garantizar que el usuario de IAM Identity Center solo tenga acceso a las aplicaciones de Amazon Redshift IAM Identity Center a las que está asignado. Por ejemplo, el siguiente comando de la AWS CLI enumera instrucciones para un clúster específico.

```
aws redshift-data list-statements
--cluster-identifier mycluster
```

También puede invocar las operaciones de la API de datos que acceden a objetos de base de datos en un clúster o grupo de trabajo mediante la propagación de identidad de confianza. Esto incluye las operaciones `list-databases`, `list-schemas`, `list-tables` y `describe-table`.

Las llamadas a la API realizadas por el usuario de IAM Identity Center pueden rastrearse en AWS CloudTrail. En la sección `onBehalfOf` del evento de CloudTrail se muestra el ID de usuario de IAM Identity Center y el ARN del almacén de identidades. En el siguiente ejemplo se muestra un fragmento de un evento de CloudTrail que muestra la sección `onBehalfOf` con el ID de usuario de IAM Identity Center de `a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111` y el ARN del almacén de identidades de `arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067bc44d2`.

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    ...
  },
  "onBehalfOf": {
    "userId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/d-9067bc44d2"
  },
  "eventTime": "2025-01-13T04:46:27Z",
  "eventSource": "redshift-data.amazonaws.com",
  "eventName": "ExecuteStatement",
  "awsRegion": "us-east-1",
  ...
}
```

Puede ejecutar el siguiente comando SQL para comprobar la consulta enviada por el usuario de IAM Identity Center. En este ejemplo, el correo electrónico registrado en Identity Center es `username@example.com`.

```
SELECT
  h.query_id,
  h.database_name,
  h.status,
  h.query_text,
  u.username,
  h.start_time,
```

```
    h.end_time
FROM
    sys_query_history h
LEFT JOIN
    pg_user u
ON
    h.user_id = u.usesysid
where u.username='awsidc:username@example.com'
ORDER BY
    h.start_time DESC;
```

Llamadas a la API de datos

Se puede llamar a la API de datos o a la AWS CLI a fin de ejecutar instrucciones SQL en el clúster o grupo de trabajo sin servidor. Las operaciones principales para ejecutar instrucciones SQL son [ExecuteStatement](#) y [BatchExecuteStatement](#) en la Referencia de API de datos de Amazon Redshift. La API de datos admite los lenguajes de programación compatibles con el AWS SDK. Para obtener más información sobre estos, consulte [Herramientas para crear en AWS](#).

Para ver ejemplos de código de llamadas a la API de datos, consulte la [Introducción a la API de datos de Redshift](#) en GitHub. Este repositorio contiene ejemplos de uso de AWS Lambda para acceder a los datos de Amazon Redshift desde Amazon EC2, AWS Glue Data Catalog y Amazon SageMaker Runtime. Los lenguajes de programación de ejemplo incluyen Python, Go, Java y Javascript.

Puede llamar a la API de datos utilizando la AWS CLI.

En los siguientes ejemplos, se utiliza la AWS CLI para llamar a la API de datos. Para ejecutar los ejemplos, edite los valores de los parámetros para que se ajusten a su entorno. En muchos de los ejemplos se proporciona un `cluster-identifier` que se ejecuta en un clúster. Cuando se ejecuta en un grupo de trabajo sin servidor, se debe proporcionar un `workgroup-name` en su lugar. En estos ejemplos, se demuestran algunas de las operaciones de la API de datos. Para obtener más información, consulte Referencia de comandos de la AWS CLI.

Los comandos que figuran en los siguientes ejemplos se han dividido y se han formateado para facilitar su lectura. No todos los parámetros y respuestas se muestran en todos los ejemplos. Para ver la definición de la API de la sintaxis completa de la solicitud, los parámetros de la solicitud, la sintaxis de respuesta y los elementos de respuesta, consulte la [Referencia de la API de datos de Amazon Redshift](#).

Transferencia de instrucciones SQL a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift

Los ejemplos de esta página describen diferentes formas de transferir una instrucción SQL al almacenamiento de datos

Ejecución de una instrucción SQL

Para ejecutar una instrucción SQL, utilice el comando AWS CLI de la `aws redshift-data execute-statement`.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager.

```
aws redshift-data execute-statement
  --secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
  --cluster-identifier mycluster-test
  --sql "select * from stl_query limit 1"
  --database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": 1598323175.823,
  "Database": "dev",
  "Id": "c016234e-5c6c-4bc5-bb16-2c5b8ff61814",
  "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn"
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data execute-statement
  --db-user myuser
  --cluster-identifier mycluster-test
```



```
--database dev
--sql "select * from stl_query limit 1"
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": 1598306924.632,
  "Database": "dev",
  "DbUser": "myuser",
  "Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766"
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un grupo de trabajo sin servidor y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--workgroup-name myworkgroup
--sql "select 1;"
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "CreatedAt": "2022-02-11T06:25:28.748000+00:00",
  "Database": "dev",
  "DbUser": "IAMR:RoleName",
  "Id": "89dd91f5-2d43-43d3-8461-f33aa093c41e",
  "WorkgroupName": "myworkgroup"
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager y un token de idempotencia.

```
aws redshift-data execute-statement
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPwn
--cluster-identifier mycluster-test
```

```
--sql "select * from stl_query limit 1"
--database dev
--client-token b855dced-259b-444c-bc7b-d3e8e33f94g1
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": 1598323175.823,
  "Database": "dev",
  "Id": "c016234e-5c6c-4bc5-bb16-2c5b8ff61814",
  "SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn"
}
```

Ejecución de una instrucción SQL con parámetros

Para ejecutar una instrucción SQL, utilice el comando AWS CLI de la `aws redshift-data execute-statement`.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager. El texto SQL tiene el parámetro con nombre `distance`. En este caso, la distancia utilizada en el predicado es 5. En una instrucción `SELECT`, los parámetros con nombre de los nombres de columna solo se pueden usar en el predicado. Los valores de los parámetros con nombre para la instrucción SQL se especifican en la opción `parameters`.

```
aws redshift-data execute-statement
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
--cluster-identifier mycluster-test
--sql "SELECT ratecode FROM demo_table WHERE trip_distance > :distance"
--parameters "[{\"name\": \"distance\", \"value\": \"5\"}]"
--database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": 1598323175.823,
  "Database": "dev",
  "Id": "c016234e-5c6c-4bc5-bb16-2c5b8ff61814",
```

```
"SecretArn": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-
hKgPWn"
}
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza la tabla `EVENT` de la base de datos de muestra. Para obtener más información, consulte [Tabla EVENT](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift..

Si aún no dispone de una tabla `EVENT` en la base de datos, puede crear una con la API de datos de la siguiente manera:

```
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id mycluster-test
--db-user awsuser
--sql "create table event( eventid integer not null distkey,
                           venueid smallint not null,
                           catid smallint not null,
                           dateid smallint not null sortkey,
                           eventname varchar(200),
                           starttime timestamp)"
```

El siguiente comando inserta una fila en la tabla `EVENT`.

```
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id mycluster-test
--db-user awsuser
--sql "insert into event
      values(:eventid, :venueid::smallint, :catid, :dateid, :eventname, :starttime)"
--parameters "[{"name\: \"eventid\", \"value\: \"1\"}, {"name\: \"venueid\",
\"value\: \"1\"},
                {"name\: \"catid\", \"value\: \"1\"},
                {"name\: \"dateid\", \"value\: \"1\"},
                {"name\: \"eventname\", \"value\: \"event 1\"},
                {"name\: \"starttime\", \"value\: \"2022-02-22\"}]"
```

El siguiente comando inserta una segunda fila en la tabla `EVENT`. Este ejemplo hace lo siguiente:

- El parámetro con nombre `id` se utiliza cuatro veces en el texto SQL.

- La conversión del tipo implícita se aplica automáticamente cuando se inserta un parámetro `starttime`.
- La columna `venueid` se convierte en un tipo de datos `SMALLINT`.
- Las cadenas de caracteres que representan el tipo de datos `DATE` se convierten de forma implícita en el tipo de datos `TIMESTAMP`.
- Los comentarios se pueden emplear en el texto SQL.

```
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id mycluster-test
--db-user awsuser
--sql "insert into event values(:id, :id::smallint, :id, :id, :eventname, :starttime) /
*this is comment, and it won't apply parameterization for :id, :eventname or :starttime
here*/"
--parameters "[{"name\: \"eventname\", \"value\: \"event 2\"},
                {\"name\: \"starttime\", \"value\: \"2022-02-22\"},
                {\"name\: \"id\", \"value\: \"2\"}]"
```

A continuación, se muestran las dos filas que se han insertado:

eventid	venueid	catid	dateid	eventname	starttime
1	1	1	1	event 1	2022-02-22 00:00:00
2	2	2	2	event 2	2022-02-22 00:00:00

El siguiente comando utiliza un parámetro con nombre en una cláusula `WHERE` que permite recuperar la fila donde `eventid` es 1.

```
aws redshift-data execute-statement
--database dev
--cluster-id mycluster-test
--db-user awsuser
--sql "select * from event where eventid=:id"
```

```
--parameters "[{\"name\": \"id\", \"value\": \"1\"}]"
```

Ejecute el siguiente comando para obtener los resultados SQL de la instrucción SQL precedente:

```
aws redshift-data get-statement-result --id 7529ad05-b905-4d71-9ec6-8b333836eb5a
```

Proporciona los siguientes resultados:

```
{
  "Records": [
    [
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "stringValue": "event 1"
      },
      {
        "stringValue": "2022-02-22 00:00:00.0"
      }
    ]
  ],
  "ColumnMetadata": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "eventid",
      "length": 0,
      "name": "eventid",
      "nullable": 0,
    }
  ]
}
```

```
    "precision": 10,  
    "scale": 0,  
    "schemaName": "public",  
    "tableName": "event",  
    "typeName": "int4"  
  },  
  {  
    "isCaseSensitive": false,  
    "isCurrency": false,  
    "isSigned": true,  
    "label": "venueid",  
    "length": 0,  
    "name": "venueid",  
    "nullable": 0,  
    "precision": 5,  
    "scale": 0,  
    "schemaName": "public",  
    "tableName": "event",  
    "typeName": "int2"  
  },  
  {  
    "isCaseSensitive": false,  
    "isCurrency": false,  
    "isSigned": true,  
    "label": "catid",  
    "length": 0,  
    "name": "catid",  
    "nullable": 0,  
    "precision": 5,  
    "scale": 0,  
    "schemaName": "public",  
    "tableName": "event",  
    "typeName": "int2"  
  },  
  {  
    "isCaseSensitive": false,  
    "isCurrency": false,  
    "isSigned": true,  
    "label": "dateid",  
    "length": 0,  
    "name": "dateid",  
    "nullable": 0,  
    "precision": 5,  
    "scale": 0,
```

```
        "schemaName": "public",
        "tableName": "event",
        "typeName": "int2"
    },
    {
        "isCaseSensitive": true,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "label": "eventname",
        "length": 0,
        "name": "eventname",
        "nullable": 1,
        "precision": 200,
        "scale": 0,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "event",
        "typeName": "varchar"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "label": "starttime",
        "length": 0,
        "name": "starttime",
        "nullable": 1,
        "precision": 29,
        "scale": 6,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "event",
        "typeName": "timestamp"
    }
],
"TotalNumRows": 1
}
```

Ejecución de varias instrucciones SQL

Para ejecutar varias instrucciones SQL con un solo comando, utilice el comando `aws redshift-data batch-execute-statement` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta tres instrucciones SQL en un clúster y devuelve un identificador que permite obtener los resultados. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data batch-execute-statement
  --db-user myuser
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
  --sqls "set timezone to BST" "select * from mytable" "select * from another_table"
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": 1598306924.632,
  "Database": "dev",
  "DbUser": "myuser",
  "Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766"
}
```

Muestra de metadatos sobre las instrucciones SQL

Para enumerar los metadatos relativos a las instrucciones SQL, utilice el comando `aws redshift-data list-statements` de la AWS CLI. La autorización para ejecutar este comando se basa en los permisos de IAM de la persona que llama.

El siguiente comando de la AWS CLI enumera las instrucciones SQL que se ejecutaron.

```
aws redshift-data list-statements
  --status ALL
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Statements": [
    {
      "CreatedAt": 1598306924.632,
      "Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766",
      "QueryString": "select * from stl_query limit 1",

```



```

        "Status": "FINISHED",
        "UpdatedAt": 1598306926.667
    },
    {
        "CreatedAt": 1598311717.437,
        "Id": "e0ebd578-58b3-46cc-8e52-8163fd7e01aa",
        "QueryString": "select * from stl_query limit 1",
        "Status": "FAILED",
        "UpdatedAt": 1598311719.008
    },
    {
        "CreatedAt": 1598313683.65,
        "Id": "c361d4f7-8c53-4343-8c45-6b2b1166330c",
        "QueryString": "select * from stl_query limit 1",
        "Status": "ABORTED",
        "UpdatedAt": 1598313685.495
    },
    {
        "CreatedAt": 1598306653.333,
        "Id": "a512b7bd-98c7-45d5-985b-a715f3cfde7f",
        "QueryString": "select 1",
        "Status": "FINISHED",
        "UpdatedAt": 1598306653.992
    }
]
}

```

Descripción de metadatos sobre una instrucción SQL

Para obtener descripciones de los metadatos de una instrucción SQL, utilice el comando `aws redshift-data describe-statement` de la AWS CLI. La autorización para ejecutar este comando se basa en los permisos de IAM de la persona que llama.

El siguiente comando de la AWS CLI describe una instrucción SQL.

```

aws redshift-data describe-statement
  --id d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766

```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
```

```

    "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
    "CreatedAt": 1598306924.632,
    "Duration": 1095981511,
    "Id": "d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766",
    "QueryString": "select * from stl_query limit 1",
    "RedshiftPid": 20859,
    "RedshiftQueryId": 48879,
    "ResultRows": 1,
    "ResultSize": 4489,
    "Status": "FINISHED",
    "UpdatedAt": 1598306926.667
  }

```

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta `describe-statement` que surge después de ejecutar un comando `batch-execute-statement` con varias instrucciones SQL.

```

{
  "ClusterIdentifier": "mayo",
  "CreatedAt": 1623979777.126,
  "Duration": 6591877,
  "HasResultSet": true,
  "Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652",
  "RedshiftPid": 31459,
  "RedshiftQueryId": 0,
  "ResultRows": 2,
  "ResultSize": 22,
  "Status": "FINISHED",
  "SubStatements": [
    {
      "CreatedAt": 1623979777.274,
      "Duration": 3396637,
      "HasResultSet": true,
      "Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:1",
      "QueryString": "select 1;",
      "RedshiftQueryId": -1,
      "ResultRows": 1,
      "ResultSize": 11,
      "Status": "FINISHED",
      "UpdatedAt": 1623979777.903
    },
    {
      "CreatedAt": 1623979777.274,
      "Duration": 3195240,

```

```

        "HasResultSet": true,
        "Id": "b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2",
        "QueryString": "select 2;",
        "RedshiftQueryId": -1,
        "ResultRows": 1,
        "ResultSize": 11,
        "Status": "FINISHED",
        "UpdatedAt": 1623979778.076
    },
    "UpdatedAt": 1623979778.183
}

```

Obtención de los resultados de una instrucción SQL

Para obtener el resultado de una instrucción de SQL que ya se ejecutó, utilice el comando `redshift-data get-statement-result` o `redshift-data get-statement-result-v2` de la AWS CLI. Los resultados de `get-statement-result` están en formato JSON. Los resultados de `get-statement-result-v2` están en formato CSV. Puede proporcionar un `Id` que reciba en respuesta a `execute-statement` o `batch-execute-statement`. El valor `Id` para una instrucción SQL ejecutada por `batch-execute-statement` se puede recuperar en el resultado de `describe-statement` y lleva como sufijo dos puntos y un número de secuencia, como `b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2`. Si ejecuta varias instrucciones SQL con `batch-execute-statement`, cada una de ellas tiene un valor `Id` como se muestra en `describe-statement`. La autorización para ejecutar este comando se basa en los permisos de IAM de la persona que llama.

La siguiente instrucción devuelve el resultado de una instrucción de SQL que se ejecuta mediante `execute-statement` que hace que `ResultFormat` utilice JSON de manera predeterminada. Para recuperar los resultados, llame a la operación `get-statement-result`.

```

aws redshift-data get-statement-result
  --id d9b6c0c9-0747-4bf4-b142-e8883122f766

```

La siguiente instrucción devuelve el resultado de la segunda instrucción SQL que se ejecuta mediante `batch-execute-statement`.

```

aws redshift-data get-statement-result

```

```
--id b2906c76-fa6e-4cdf-8c5f-4de1ff9b7652:2
```

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta a una llamada a `get-statement-result` en la que se devuelve el resultado de SQL en formato JSON en la clave `Records` de la respuesta.

```
{
  "ColumnMetadata": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "userid",
      "length": 0,
      "name": "userid",
      "nullable": 0,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "",
      "tableName": "stll_query",
      "typeName": "int4"
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "query",
      "length": 0,
      "name": "query",
      "nullable": 0,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "",
      "tableName": "stll_query",
      "typeName": "int4"
    },
    {
      "isCaseSensitive": true,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "label": "label",
      "length": 0,
      "name": "label",
      "nullable": 0,
```

```

        "precision": 320,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "bpchar"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "xid",
        "length": 0,
        "name": "xid",
        "nullable": 0,
        "precision": 19,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "int8"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "pid",
        "length": 0,
        "name": "pid",
        "nullable": 0,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "int4"
    },
    {
        "isCaseSensitive": true,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "label": "database",
        "length": 0,
        "name": "database",
        "nullable": 0,
        "precision": 32,
        "scale": 0,

```

```
    "schemaName": "",
    "tableName": "stll_query",
    "typeName": "bpchar"
  },
  {
    "isCaseSensitive": true,
    "isCurrency": false,
    "isSigned": false,
    "label": "querytxt",
    "length": 0,
    "name": "querytxt",
    "nullable": 0,
    "precision": 4000,
    "scale": 0,
    "schemaName": "",
    "tableName": "stll_query",
    "typeName": "bpchar"
  },
  {
    "isCaseSensitive": false,
    "isCurrency": false,
    "isSigned": false,
    "label": "starttime",
    "length": 0,
    "name": "starttime",
    "nullable": 0,
    "precision": 29,
    "scale": 6,
    "schemaName": "",
    "tableName": "stll_query",
    "typeName": "timestamp"
  },
  {
    "isCaseSensitive": false,
    "isCurrency": false,
    "isSigned": false,
    "label": "endtime",
    "length": 0,
    "name": "endtime",
    "nullable": 0,
    "precision": 29,
    "scale": 6,
    "schemaName": "",
    "tableName": "stll_query",
```

```

        "type": 93,
        "typeName": "timestamp"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "aborted",
        "length": 0,
        "name": "aborted",
        "nullable": 0,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "int4"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "insert_pristine",
        "length": 0,
        "name": "insert_pristine",
        "nullable": 0,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "int4"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "concurrency_scaling_status",
        "length": 0,
        "name": "concurrency_scaling_status",
        "nullable": 0,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "",
        "tableName": "stll_query",
        "typeName": "int4"
    }

```

```
    }
  ],
  "Records": [
    [
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "longValue": 3
      },
      {
        "stringValue": "health"
      },
      {
        "longValue": 1023
      },
      {
        "longValue": 15279
      },
      {
        "stringValue": "dev"
      },
      {
        "stringValue": "select system_status from stv_gui_status;"
      },
      {
        "stringValue": "2020-08-21 17:33:51.88712"
      },
      {
        "stringValue": "2020-08-21 17:33:52.974306"
      },
      {
        "longValue": 0
      },
      {
        "longValue": 0
      },
      {
        "longValue": 6
      }
    ]
  ],
  "TotalNumRows": 1
```



```
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra una instrucción de SQL ejecutada por `execute-statement` para devolver resultados en formato JSON. La tabla `testingtable` tiene tres columnas de enteros (`col1`, `col2`, `col3`) y hay tres filas con valores (1, 2, 3), (4, 5, 6) y (7, 8, 9).

```
aws redshift-data execute-statement
  --database dev
  --sql "SELECT col1, col2, col3 FROM testingtable"
  --cluster-id mycluster-test
  --result-format JSON
```

```
{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": "2024-04-02T16:45:25.144000+00:00",
  "Database": "dev",
  "DbUser": "IAMR:Administrator",
  "Id": "d468d942-6df9-4f85-8ae3-bac01a61aec3"
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta a una llamada a `get-statement-result` en la que se devuelve el resultado de SQL en formato JSON en la clave `Records` de la respuesta.

```
aws redshift-data get-statement-result
  --id d468d942-6df9-4f85-8ae3-bac01a61aec3
```

```
{
  "Records": [
    [
      {
        "longValue": 1
      },
      {
        "longValue": 2
      },
      {
        "longValue": 3
      }
    ],
  ],
}
```

```
[
  {
    "longValue": 4
  },
  {
    "longValue": 5
  },
  {
    "longValue": 6
  }
],
[
  {
    "longValue": 7
  },
  {
    "longValue": 8
  },
  {
    "longValue": 9
  }
]
],
"ColumnMetadata": [
  {
    "isCaseSensitive": false,
    "isCurrency": false,
    "isSigned": true,
    "label": "col1",
    "name": "col1",
    "nullable": 1,
    "precision": 10,
    "scale": 0,
    "schemaName": "public",
    "tableName": "testingtable",
    "typeName": "int4",
    "length": 0
  },
  {
    "isCaseSensitive": false,
    "isCurrency": false,
    "isSigned": true,
    "label": "col2",
    "name": "col2",
```

```

        "nullable": 1,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "testingtable",
        "typeName": "int4",
        "length": 0
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "col3",
        "name": "col3",
        "nullable": 1,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "testingtable",
        "typeName": "int4",
        "length": 0
    }
],
"TotalNumRows": 3
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestra una instrucción de SQL ejecutada por `execute-statement` para devolver resultados en formato CSV. La tabla `testingtable` tiene tres columnas de enteros (`col1`, `col2`, `col3`) y hay tres filas con valores (1, 2, 3), (4, 5, 6) y (7, 8, 9).

```

aws redshift-data execute-statement
  --database dev
  --sql "SELECT col1, col2, col3 FROM testingtable"
  --cluster-id mycluster-test
  --result-format CSV

```

```

{
  "ClusterIdentifier": "mycluster-test",
  "CreatedAt": "2024-04-02T16:45:25.144000+00:00",
  "Database": "dev",
  "DbUser": "IAMR:Administrator",

```

```
"Id": "d468d942-6df9-4f85-8ae3-bac01a61aec3"
}
```

A continuación, se muestra un ejemplo de una respuesta a una llamada a `get-statement-result-v2` en la que se devuelve el resultado de SQL en formato CSV en la clave `Records` de la respuesta. Las filas están separadas por un retorno de carro y una línea nueva (`\r\n`). La primera fila devuelta en `Records` son los encabezados de columna. Los resultados en formato CSV se devuelven en fragmentos de 1 MB y cada fragmento puede almacenar cualquier número de filas de hasta 1 MB.

```
aws redshift-data get-statement-result-v2
  --id d468d942-6df9-4f85-8ae3-bac01a61aec3
```

```
{
  "Records": [
    {
      "CSVRecords": "col1,col2,col3\r\n1,2,3\r\n4,5,6\r\n7,8,9\r\n"
    }
  ],
  "ColumnMetadata": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "col1",
      "name": "col1",
      "nullable": 1,
      "precision": 10,
      "scale": 0,
      "schemaName": "public",
      "tableName": "testingtable",
      "typeName": "int4",
      "length": 0
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": true,
      "label": "col2",
      "name": "col2",
      "nullable": 1,
```

```

        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "testingtable",
        "typeName": "int4",
        "length": 0
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": true,
        "label": "col3",
        "name": "col3",
        "nullable": 1,
        "precision": 10,
        "scale": 0,
        "schemaName": "public",
        "tableName": "testingtable",
        "typeName": "int4",
        "length": 0
    }
],
"TotalNumRows": 3,
"ResultFormat": "csv"
}

```

Descripción de una tabla

Para obtener los metadatos que describen una tabla, utilice el comando `aws redshift-data describe-table` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster y devuelve los metadatos que describen una tabla. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager.

```

aws redshift-data describe-table
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
  --schema information_schema
  --table sql_features

```

```
--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ColumnList": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "length": 2147483647,
      "name": "feature_id",
      "nullable": 1,
      "precision": 2147483647,
      "scale": 0,
      "schemaName": "information_schema",
      "tableName": "sql_features",
      "typeName": "character_data"
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "length": 2147483647,
      "name": "feature_name",
      "nullable": 1,
      "precision": 2147483647,
      "scale": 0,
      "schemaName": "information_schema",
      "tableName": "sql_features",
      "typeName": "character_data"
    }
  ]
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster que describe una tabla. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data describe-table
  --db-user myuser
  --cluster-identifier mycluster-test
```

```
--database dev
--schema information_schema
--table sql_features
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "ColumnList": [
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "length": 2147483647,
      "name": "feature_id",
      "nullable": 1,
      "precision": 2147483647,
      "scale": 0,
      "schemaName": "information_schema",
      "tableName": "sql_features",
      "typeName": "character_data"
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "length": 2147483647,
      "name": "feature_name",
      "nullable": 1,
      "precision": 2147483647,
      "scale": 0,
      "schemaName": "information_schema",
      "tableName": "sql_features",
      "typeName": "character_data"
    },
    {
      "isCaseSensitive": false,
      "isCurrency": false,
      "isSigned": false,
      "length": 2147483647,
      "name": "sub_feature_id",
      "nullable": 1,
      "precision": 2147483647,
      "scale": 0,
```

```

        "schemaName": "information_schema",
        "tableName": "sql_features",
        "typeName": "character_data"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "length": 2147483647,
        "name": "sub_feature_name",
        "nullable": 1,
        "precision": 2147483647,
        "scale": 0,
        "schemaName": "information_schema",
        "tableName": "sql_features",
        "typeName": "character_data"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "length": 2147483647,
        "name": "is_supported",
        "nullable": 1,
        "precision": 2147483647,
        "scale": 0,
        "schemaName": "information_schema",
        "tableName": "sql_features",
        "typeName": "character_data"
    },
    {
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "length": 2147483647,
        "name": "is_verified_by",
        "nullable": 1,
        "precision": 2147483647,
        "scale": 0,
        "schemaName": "information_schema",
        "tableName": "sql_features",
        "typeName": "character_data"
    },
    {

```



```
        "isCaseSensitive": false,
        "isCurrency": false,
        "isSigned": false,
        "length": 2147483647,
        "name": "comments",
        "nullable": 1,
        "precision": 2147483647,
        "scale": 0,
        "schemaName": "information_schema",
        "tableName": "sql_features",
        "typeName": "character_data"
    }
  ]
}
```

Enumeración de las bases de datos de un clúster

Para enumerar las bases de datos de un clúster, utilice el comando `aws redshift-data list-databases` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar bases de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager.

```
aws redshift-data list-databases

--secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPwn
--cluster-identifier mycluster-test
--database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Databases": [
    "dev"
  ]
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar bases de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data list-databases
  --db-user myuser
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Databases": [
    "dev"
  ]
}
```

Enumeración de los esquemas de una base de datos

Para enumerar los esquemas de una base de datos, utilice el comando `aws redshift-data list-schemas` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar esquemas en una base de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager.

```
aws redshift-data list-schemas
  --secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:myuser-secret-hKgPWn
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Schemas": [
    "information_schema",
    "pg_catalog",
    "pg_internal",
    "public"
  ]
}
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar esquemas en una base de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data list-schemas
  --db-user mysuser
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
  "Schemas": [
    "information_schema",
    "pg_catalog",
    "pg_internal",
    "public"
  ]
}
```

Enumeración de tablas de una base de datos

Para enumerar las tablas de una base de datos, utilice el comando `aws redshift-data list-tables` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar tablas en una base de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de AWS Secrets Manager.

```
aws redshift-data list-tables
  --secret arn:aws:secretsmanager:us-west-2:123456789012:secret:mysuser-secret-hKgPwn
  --cluster-identifier mycluster-test
  --database dev
  --schema information_schema
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{
```

```
"Tables": [  
  {  
    "name": "sql_features",  
    "schema": "information_schema",  
    "type": "SYSTEM TABLE"  
  },  
  {  
    "name": "sql_implementation_info",  
    "schema": "information_schema",  
    "type": "SYSTEM TABLE"  
  }  
]
```

El siguiente comando de la AWS CLI ejecuta una instrucción SQL en un clúster para mostrar tablas en una base de datos. En este ejemplo, se utiliza el método de autenticación de credenciales temporales.

```
aws redshift-data list-tables  
  
--db-user myuser  
--cluster-identifier mycluster-test  
--database dev  
--schema information_schema
```

A continuación se muestra un ejemplo de respuesta.

```
{  
  "Tables": [  
    {  
      "name": "sql_features",  
      "schema": "information_schema",  
      "type": "SYSTEM TABLE"  
    },  
    {  
      "name": "sql_implementation_info",  
      "schema": "information_schema",  
      "type": "SYSTEM TABLE"  
    }  
  ]  
}
```

Solución de problemas de la API de datos de Amazon Redshift

Use las siguientes secciones, tituladas con mensajes de error comunes, para ayudar a solucionar problemas que tenga con la API de datos.

Temas

- [El paquete de la consulta es demasiado grande](#)
- [Límite de tamaño superado de respuesta de base de datos](#)

El paquete de la consulta es demasiado grande

Si aparece un error que indica que el paquete de una consulta es demasiado grande, por lo general, el conjunto de resultados que se obtiene para una fila también es demasiado grande. El límite de tamaño de la API de datos es 64 KB por fila en el conjunto de resultados devuelto por la base de datos.

Para solventar este problema, asegúrese de que cada fila de un conjunto de resultados sea de 64 KB o menos.

Límite de tamaño superado de respuesta de base de datos

Si aparece un error que indica que la respuesta de la base de datos ha superado el límite de tamaño, por lo general, esto significa que el tamaño del conjunto de resultados devuelto por la base de datos era demasiado grande. El límite de la API de datos es 100 MB en el conjunto de resultados devuelto por la base de datos.

Para resolver este problema, asegúrese de que las llamadas a la API de datos devuelvan 100 MB o menos. Si necesita devolver más de 100 MB, puede ejecutar varias llamadas de instrucción con la cláusula LIMIT en la consulta.

Programación de operaciones de la API de datos de Amazon Redshift con Amazon EventBridge

Puede crear reglas que coincidan con los eventos seleccionados y que los dirijan a los destinos para realizar alguna acción. También puede utilizar reglas para realizar acciones en una programación predeterminada. Para más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon EventBridge](#).

Para programar operaciones de la API de datos con EventBridge, el rol de IAM asociado debe confiar en la entidad principal de CloudWatch Events (events.amazonaws.com). Este rol debería

tener el equivalente a la política administrada `AmazonEventBridgeFullAccess` adjunta. Además, debería contar con los permisos de la política `AmazonRedshiftDataFullAccess` que administra la API de datos. Puede crear un rol de IAM con estos permisos en la consola de IAM. Al crear un rol en la consola de IAM, elija la entidad de confianza del servicio de AWS para CloudWatch Events. Especifique el rol de IAM en el valor JSON `RoleArn` del destino de EventBridge. Para obtener más información sobre cómo crear un rol de IAM, consulte [Creación de un rol para un servicio de AWS \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

La regla `name` que cree en Amazon EventBridge debe coincidir con el `StatementName` en los `RedshiftDataParameters`.

En los siguientes ejemplos, se muestran las variaciones de la creación de reglas de EventBridge con una o varias instrucciones SQL y con un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor como almacenamiento de datos.

Llamada con una sola instrucción SQL y un clúster

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI a fin de crear una regla de EventBridge que se use para ejecutar una instrucción SQL en un clúster de Amazon Redshift.

```
aws events put-rule
--name test-redshift-cluster-data
--schedule-expression "rate(1 minute)"
```

A continuación, se crea un objetivo de EventBridge para que se ejecute en la programación especificada en la regla.

```
aws events put-targets
--cli-input-json file://data.json
```

El archivo `data.json` de entrada es así. La clave JSON `Sql` indica que hay una sola instrucción SQL. El valor JSON `Arn` contiene un identificador de clúster. El valor JSON `RoleArn` contiene el rol de IAM que se utiliza para ejecutar el código SQL, tal como se describió anteriormente.

```
{
  "Rule": "test-redshift-cluster-data",
  "EventBusName": "default",
  "Targets": [
    {
      "Id": "2",
```

```

    "Arn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:mycluster",
    "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator",
    "RedshiftDataParameters": {
      "Database": "dev",
      "DbUser": "root",
      "Sql": "select 1;",
      "StatementName": "test-redshift-cluster-data",
      "WithEvent": true
    }
  }
]
}

```

Llamada con una sola instrucción SQL y un grupo de trabajo

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI a fin de crear una regla de EventBridge que se use para ejecutar una instrucción SQL en un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

```

aws events put-rule
--name test-redshift-serverless-workgroup-data
--schedule-expression "rate(1 minute)"

```

A continuación, se crea un objetivo de EventBridge para que se ejecute en la programación especificada en la regla.

```

aws events put-targets
--cli-input-json file://data.json

```

El archivo data.json de entrada es así. La clave JSON `Sql` indica que hay una sola instrucción SQL. El valor JSON `Arn` contiene un nombre de grupo de trabajo. El valor JSON `RoleArn` contiene el rol de IAM que se utiliza para ejecutar el código SQL, tal como se describió anteriormente.

```

{
  "Rule": "test-redshift-serverless-workgroup-data",
  "EventBusName": "default",
  "Targets": [
    {
      "Id": "2",
      "Arn": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:workgroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator",

```

```
    "RedshiftDataParameters": {
      "Database": "dev",
      "Sql": "select 1;",
      "StatementName": "test-redshift-serverless-workgroup-data",
      "WithEvent": true
    }
  ]
}
```

Llamada con varias instrucciones SQL y un clúster

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI a fin de crear una regla de EventBridge que se use para ejecutar varias instrucciones SQL en un clúster de Amazon Redshift.

```
aws events put-rule
--name test-redshift-cluster-data
--schedule-expression "rate(1 minute)"
```

A continuación, se crea un objetivo de EventBridge para que se ejecute en la programación especificada en la regla.

```
aws events put-targets
--cli-input-json file://data.json
```

El archivo data.json de entrada es así. La clave JSON `Sqls` indica que hay varias instrucciones SQL. El valor JSON `Arn` contiene un identificador de clúster. El valor JSON `RoleArn` contiene el rol de IAM que se utiliza para ejecutar el código SQL, tal como se describió anteriormente.

```
{
  "Rule": "test-redshift-cluster-data",
  "EventBusName": "default",
  "Targets": [
    {
      "Id": "2",
      "Arn": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:mycluster",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator",
      "RedshiftDataParameters": {
        "Database": "dev",
        "Sqls": ["select 1;", "select 2;", "select 3;"],
        "StatementName": "test-redshift-cluster-data",

```



```

        "WithEvent": true
      }
    ]
  }
}

```

Llamada con varias instrucciones SQL y un grupo de trabajo

En el siguiente ejemplo, se utiliza la AWS CLI a fin de crear una regla de EventBridge que se use para ejecutar varias instrucciones SQL en un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

```

aws events put-rule
--name test-redshift-serverless-workgroup-data
--schedule-expression "rate(1 minute)"

```

A continuación, se crea un objetivo de EventBridge para que se ejecute en la programación especificada en la regla.

```

aws events put-targets
--cli-input-json file://data.json

```

El archivo data.json de entrada es así. La clave JSON `Sqls` indica que hay varias instrucciones SQL. El valor JSON `Arn` contiene un nombre de grupo de trabajo. El valor JSON `RoleArn` contiene el rol de IAM que se utiliza para ejecutar el código SQL, tal como se describió anteriormente.

```

{
  "Rule": "test-redshift-serverless-workgroup-data",
  "EventBusName": "default",
  "Targets": [
    {
      "Id": "2",
      "Arn": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:workgroup/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
      "RoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Administrator",
      "RedshiftDataParameters": {
        "Database": "dev",
        "Sqls": ["select 1;", "select 2;", "select 3;"],
        "StatementName": "test-redshift-serverless-workgroup-data",
        "WithEvent": true
      }
    }
  ]
}

```

```
]
}
```

Monitoreo de la API de datos

El monitoreo es una parte importante del mantenimiento de la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de la API de datos y de sus otras soluciones de AWS. AWS proporciona las siguientes herramientas de monitoreo para vigilar la API de datos, informar cuando algo va mal y realizar acciones de manera automática cuando sea necesario:

- Amazon EventBridge puede utilizarse para automatizar los servicios de AWS y responder automáticamente a eventos del sistema, como problemas de disponibilidad de las aplicaciones o cambios en los recursos. Los eventos de los servicios de AWS se envían a EventBridge casi en tiempo real. Puede crear reglas sencillas para indicar qué eventos le resultan de interés, así como qué acciones automatizadas se van a realizar cuando un evento cumple una de las reglas. Para obtener más información, consulte la [Guía del usuario de Amazon EventBridge](#).
- AWS CloudTrail captura llamadas a la API y eventos relacionados efectuados por su cuenta de AWS o en su nombre, y entrega los archivos de registro al bucket de Amazon S3 que se haya especificado. También puede identificar qué usuarios y cuentas llamaron a AWS, la dirección IP de origen de las llamadas y el momento en que se hicieron. Para obtener más información sobre cómo Amazon Redshift se integra con AWS CloudTrail, consulte [Registro con CloudTrail](#). Para obtener más información acerca de CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Temas

- [Monitoreo de eventos para la API de datos de Amazon Redshift en Amazon EventBridge](#)

Monitoreo de eventos para la API de datos de Amazon Redshift en Amazon EventBridge

Puede monitorear los eventos de la API de datos en EventBridge, lo que envía un flujo de datos en tiempo real desde sus propias aplicaciones, aplicaciones de software como servicio (SaaS) y servicios de AWS. EventBridge dirige esos datos a los objetivos, como AWS Lambda y Amazon SNS. Estos eventos son los mismos que los que aparecen en CloudWatch Events, lo que proporciona un flujo de eventos del sistema casi en tiempo real que describen los cambios en los recursos de AWS. Los eventos se envían a la cuenta donde se encuentra la base de datos de Amazon Redshift. Por ejemplo, si se asume un rol en otra cuenta, los eventos se envían a esa

cuenta. Para obtener más información, consulte los [Eventos de Amazon EventBridge](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Los eventos de la API de datos se envían cada vez que la operación `ExecuteStatement` o `BatchExecuteStatement` de la API establece la opción `WithEvent` como `true`. El campo `state` del evento contiene uno de los siguientes valores.

- **ABORTED**: el usuario ha detenido la ejecución de la consulta.
- **FAILED**: se produce un error en la ejecución de la consulta.
- **FINISHED**: se completó la ejecución de la consulta.

Los eventos se entregan de forma garantizada. Para obtener más información, consulte [Eventos de servicios de AWS](#) en la Guía del usuario de Amazon EventBridge.

Ejemplo de evento terminado de la API de datos

En el siguiente ejemplo, se muestra un evento de la API de datos en el momento en que la operación `ExecuteStatement` de la API se completa. En este ejemplo, una instrucción denominada `test.testtable` completó la ejecución.

```
{
  "version": "0",
  "id": "18e7079c-dd4b-dd64-caf9-e2a31640dab0",
  "detail-type": "Redshift Data Statement Status Change",
  "source": "aws.redshift-data",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-10-01T21:14:26Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:redshift-cluster-1"
  ],
  "detail": {
    "principal": "arn:aws:iam::123456789012:user/myuser",
    "statementName": "test.testtable",
    "statementId": "dd2e1ec9-2ee3-49a0-819f-905fa7d75a4a",
    "redshiftQueryId": -1,
    "state": "FINISHED",
    "rows": 1,
    "expireAt": 1601673265
  }
}
```

Grupos de parámetros de Amazon Redshift

En Amazon Redshift, puede asociar un grupo de parámetros con cada clúster que cree. Un grupo de parámetros es un grupo de parámetros que se aplican a todas las bases de datos que crea en el clúster. Estos parámetros establecen la configuración de la base de datos, como el tiempo de espera de consulta y el estilo de fecha. Cuando lanza un clúster, debe asociarlo a un grupo de parámetros. Si desea cambiar el grupo de parámetros en otro momento, puede modificar el clúster y seleccionar un grupo de parámetros diferente.

Cada grupo de parámetros tiene varios parámetros para la configuración de ajustes de la base de datos. La lista de parámetros disponibles depende de la familia de grupos de parámetros a la que el grupo de parámetros pertenece. La familia de grupos de parámetros predeterminados es `redshift-2.0`.

Amazon Redshift proporciona un grupo de parámetros predeterminado para cada familia de grupos de parámetros. El grupo de parámetros predeterminado tiene valores preestablecidos para cada uno de sus parámetros y no pueden modificarse. El formato del nombre del grupo de parámetros predeterminados es `default.parameter_group_family`. Por ejemplo, el grupo de parámetros predeterminados para la familia de grupos de parámetros `redshift-2.0` es `default.redshift-2.0`.

Si desea utilizar valores de parámetros diferentes a los del grupo de parámetros predeterminado, debe crear un grupo de parámetros personalizado y luego asociar el clúster a él. Inicialmente, los valores de los parámetros de un grupo de parámetros personalizado son los mismos que los de un grupo de parámetros predeterminado. El `source` inicial para todos los parámetros es `engine-default`, ya que los valores los establece previamente Amazon Redshift. Luego de cambiar un valor de parámetro, el `source` cambia a `user` para indicar que su valor predeterminado se ha modificado.

Note

La consola de Amazon Redshift no muestra el `source` de cada parámetro. Debe utilizar la API de Amazon Redshift, la AWS CLI o uno de los AWS SDK para ver el `source`.

Si se trata de grupos de parámetros creados por usted, puede modificar el valor de parámetro en cualquier momento o puede restablecer los valores de parámetros a sus valores predeterminados. También puede asociar un grupo de parámetros diferente a un clúster. En algunos casos, podrá

modificar los valores del parámetro en un grupo de parámetros que ya está asociado a un clúster o asociar un grupo de parámetros diferentes a un clúster. En estos casos, quizás tenga que reiniciar el clúster para que se aplique los valores de los parámetros actualizados. Si el clúster falla y Amazon Redshift lo reinicia, los cambios se aplican en ese momento. Si el clúster se reinicia durante el mantenimiento, no se aplican los cambios. Para obtener más información, consulte [Propiedades dinámicas y estáticas de WLM](#).

Valores de parámetros predeterminados

Note

A partir del 10 de enero de 2025, el valor predeterminado para el parámetro `require_ssl` es `true`. Si no desea que el clúster requiera SSL, puede utilizar un grupo de parámetros personalizados al crear el clúster o modificar el clúster para asociarlo a un grupo de parámetros personalizados después de crear el clúster con el predeterminado.

En la siguiente tabla se muestran los valores de parámetros predeterminados junto con enlaces a información más exhaustiva acerca de cada parámetro. Estos son los valores predeterminados para la familia de grupos de parámetros `redshift-2.0`.

Nombre del parámetro	Valor	Más información
<code>auto_analyze</code>	<code>true</code>	auto_analyze en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
<code>auto_mv</code>	<code>true</code>	Vistas materializadas automatizadas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
<code>datestyle</code>	ISO, MDY	datestyle en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
<code>enable_case_sensitive_identifier</code>	<code>false</code>	enable_case_sensitive_identifier en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift

Nombre del parámetro	Valor	Más información
enable_user_activity_logging	false	Registro de auditoría de bases de datos en esta guía
extra_float_digits	0	extra_float_digits en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
max_concurrency_scaling_clusters	1	max_concurrency_scaling_clusters en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift
query_group	predeterminado	query_group en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
require_ssl	true	Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones en esta guía
search_path	\$user, public	search_path en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift
statement_timeout	0	statement_timeout en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift
wlm_json_configuration	[{"auto_wlm":true}]	Administración de la carga de trabajo en esta guía
use_fips_ssl	false	Habilite el modo SSL compatible con FIPS solo si el sistema debe ser compatible con FIPS.

Note

El parámetro `max_cursor_result_set_size` no está disponible. Para obtener más información acerca del tamaño de conjuntos de resultados de cursores, consulte [Restricciones del cursor](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift.

Puede anular un parámetro temporalmente utilizando el comando SET en la base de datos. El comando SET anula el parámetro solamente durante el tiempo de la sesión actual. Además de los parámetros mencionados en la tabla anterior, también puede ajustar de manera temporal el número de slots estableciendo `wlm_query_slot_count` en la base de datos. El parámetro `wlm_query_slot_count` no está disponible para su configuración en grupos de parámetros. Para obtener más información acerca del ajuste del número de slots, consulte [wlm_query_slot_count](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de la anulación temporal de otros parámetros, consulte [Modificación de la configuración del servidor](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Administración de la carga de trabajo

En Amazon Redshift, se utiliza administración de cargas de trabajo (WLM) para definir el número de colas de consultas que están disponibles y cómo se dirigen las consultas a esas colas para su procesamiento. WLM forma parte de la configuración de grupos de parámetros. Un clúster utiliza la configuración de WLM que se especifica en su grupo de parámetros asociados.

Cuando crea un grupo de parámetros, la configuración de WLM predeterminada contiene una cola que puede ejecutar hasta cinco consultas simultáneamente. Puede añadir colas adicionales y configurar las propiedades de WLM en cada una de ellas si desea tener más control en el procesamiento de consultas. Cada cola que añade tiene la misma configuración de WLM predeterminada hasta que configure sus propiedades.

Si añade otras colas, la última cola de la configuración será la cola predeterminada. A menos que la consulta se dirija a otra cola basada en criterios de la configuración de WLM, la consulta se procesa por la cola predeterminada. Puede especificar el modo y el nivel de simultaneidad (slots de consulta) de la cola predeterminada, pero no puede especificar grupos de usuarios ni grupos de consultas para dicha cola.

Como sucede con otros parámetros, usted no puede modificar la configuración de WLM en el grupo de parámetros predeterminado. Los clústeres asociados al grupo de parámetros predeterminado siempre utilizan la configuración de WLM predeterminada. Si desea modificar la configuración de WLM, cree un nuevo grupo de parámetros y asócielo a cualquier clúster que requiera su configuración de WLM personalizada.

Propiedades dinámicas y estáticas de WLM

Las propiedades de configuración de WLM son dinámicas o estáticas. Puede aplicar propiedades dinámicas a la base de datos sin reiniciar el clúster, pero las propiedades estáticas requieren el

reinicio del clúster para que los cambios surtan efecto. Para obtener más información sobre las propiedades estáticas y dinámicas, consulte [Propiedades de configuración dinámicas y estáticas de WLM](#).

Propiedades del parámetro de configuración de WLM

Puede configurar WLM mediante la consola de Amazon Redshift, la AWS CLI, la API de Amazon Redshift o uno de los AWS SDK. La configuración de WLM usa diversas propiedades para definir el comportamiento de la cola, como la asignación de memoria entre colas, el número de consultas que se pueden ejecutar simultáneamente en una cola, etc.

Note

Las siguientes propiedades aparecen en las descripciones con los nombres de la consola de Amazon Redshift y los nombres de las propiedades JSON correspondientes.

La tabla siguiente resume si una propiedad es aplicable a WLM automática o WLM manual.

Propiedad de WLM	WLM automática	WLM manual
Auto WLM (WLM automática)	Sí	Sí
Habilitar aceleración de consultas cortas	Sí	Sí
Tiempo máximo de ejecución de consultas cortas	Sí	Sí
Priority (Prioridad)	Sí	No
Tipo de cola	Sí	Sí
Nombre de la cola	Sí	Sí
Modo de escalado de simultaneidad	Sí	Sí
Simultaneidad	No	Sí

Propiedad de WLM	WLM automática	WLM manual
Grupos de usuarios	Sí	Sí
Comodín de grupo de usuarios	Sí	Sí
Grupos de consultas	Sí	Sí
Comodín de grupo de consultas	Sí	Sí
Roles de usuario	Sí	Sí
Comodín de rol de usuario	Sí	Sí
Tiempo de espera	No	Obsoleto
Memoria	No	Sí
Reglas de monitorización de consultas	Sí	Sí

En la siguiente lista se describen las propiedades de WLM que puede configurar.

Auto WLM (WLM automática)

Auto WLM (WLM automática) establecida en `true` habilita la WLM automática. La WLM automática establece los valores para `Concurrency on main` (Simultaneidad en el principal) y `Memory (%)` (Memoria (%)) de Auto. Amazon Redshift administra la simultaneidad de consultas y la asignación de memoria. El valor predeterminado es `true`.

Propiedad JSON: `auto_wlm`

Habilitar aceleración de consultas cortas

La aceleración de consultas cortas (SQA) da prioridad a una serie de consultas seleccionadas que se ejecutan rápidamente frente a consultas que tardan más en ejecutarse. SQA ejecuta las consultas cortas en un espacio dedicado, de forma que estas consultas no tienen que esperar en las colas detrás de otras consultas más largas. Con SQA, las consultas cortas se ejecutan con mayor rapidez y los usuarios tardan menos en ver los resultados. Si habilita SQA, también

puede especificar el tiempo máximo de ejecución de las consultas cortas. Para habilitar SQA, especifique `true`. El valor predeterminado es `false`. Esta configuración se aplica a cada grupo de parámetros en lugar de a cada cola.

Propiedad JSON: `short_query_queue`

Tiempo máximo de ejecución de consultas cortas

Si habilita SQA, también puede especificar 0 para permitir que WLM establezca de forma dinámica el tiempo máximo de ejecución de las consultas cortas. Si lo desea, también puede especificar un valor entre 1 y 20 segundos, en milisegundos. El valor predeterminado es 0.

Propiedad JSON: `max_execution_time`

Priority (Prioridad)

La prioridad establece la prioridad de las consultas que se ejecutan en una cola. Para establecer la prioridad, WLM mode (Modo de WLM) debe estar definido en Auto WLM (WLM automática); es decir, `auto_wlm` debe ser `true`. Los valores de prioridad pueden ser `highest`, `high`, `normal`, `low` y `lowest`. El valor predeterminado es `normal`.

Propiedad JSON: `priority`

Tipo de cola

El tipo de cola designa una cola tal como la utiliza Auto WLM (WLM automática) o Manual WLM (WLM manual). Establezca `queue_type` en `auto` o `manual`. Si no se especifica, el valor predeterminado es `manual`.

Propiedad JSON: `queue_type`

Nombre de la cola

El nombre de la cola . Puede establecer el nombre de la cola en función de las necesidades de su empresa. Los nombres de cola deben ser únicos dentro de una configuración WLM, tener hasta 64 caracteres alfanuméricos, guiones bajos o espacios y no pueden contener comillas. Por ejemplo, si tiene una cola para sus consultas ETL, podría denominarla `ETL_queue`. Este nombre se utiliza en métricas, valores de tabla del sistema y la consola de Amazon Redshift para identificar la cola. Las consultas e informes que utilizan el nombre a partir de estas fuentes tienen que poder controlar los cambios del nombre. Anteriormente, Amazon Redshift generaba los nombres de cola. Los nombres predeterminados de las colas son `Queue 1`, `Queue 2`, hasta la última cola denominada `Default_queue`.

 Important

Si cambia el nombre de una cola, también cambia el valor de la dimensión `QueueName` de las métricas de cola WLM (por ejemplo, `WLMQueueLength`, `WLMQueueWaitTime`, `WLMQueriesCompletedPerSecond`, `WLMQueryDuration`, `WLMRunningQueries`, etc.). Por lo tanto, si cambia el nombre de una cola, es posible que tenga que cambiar las alarmas de CloudWatch que ha configurado.

Propiedad JSON: `name`

Modo de escalado de simultaneidad

Para habilitar el escalado de simultaneidad en una cola, establezca `Concurrency Scaling mode` (Modo de escalado de simultaneidad) en `auto`. Cuando el número de consultas enviadas a una cola supera la simultaneidad configurada de la cola, las consultas que cumplen los requisitos se envían al clúster de escalado. Cuando hay slots disponibles, las consultas se ejecutan en el clúster principal. El valor predeterminado es `off`.

Propiedad JSON: `concurrency_scaling`

Concurrency (Simultaneidad)

Número de consultas que pueden ejecutarse simultáneamente en una cola de WLM manual. Esta propiedad solo se aplica al WLM manual. Si el modo de escalado de simultaneidad está habilitado, las consultas que cumplen los requisitos se envían a un clúster de escalado cuando una cola alcanza el nivel de simultaneidad (slots de consulta). Si el escalado de simultaneidad no está habilitado, las consultas esperan en la cola hasta que haya un slot disponible. El rango está entre 1 y 50.

Propiedad JSON: `query_concurrency`

User Groups (Grupos de usuarios)

Una lista de nombres de grupos de usuarios separada por comas. Cuando los miembros del grupo de usuarios ejecutan consultas en la base de datos, estas se dirigen a la cola que está asociada a su grupo de usuarios.

Propiedad JSON: `user_group`

Carácter comodín de grupos de usuarios

Un valor booleano que indica si se habilitan comodines para los grupos de usuarios. Si el valor es 0, los comodines están desactivados y si el valor es 1, los comodines están habilitados. Si los caracteres comodín están habilitados, puede utilizar "*" o "?" para especificar varios grupos de usuarios al ejecutar consultas. Para obtener más información, consulte [Wildcards](#).

Propiedad JSON: `user_group_wild_card`

Grupos de consultas

Una lista de grupos de consultas separada por comas. Cuando los miembros del grupo de consultas ejecutan consultas en la base de datos, estas se direccionan a la cola que está asociada a su grupo de consultas.

Propiedad JSON: `query_group`

Carácter comodín de grupos de consultas

Un valor booleano que indica si se habilitan comodines para los grupos de consultas. Si el valor es 0, los comodines están desactivados y si el valor es 1, los comodines están habilitados. Si los caracteres comodín están habilitados, puede utilizar "*" o "?" para especificar varios grupos de consultas al ejecutar consultas. Para obtener más información, consulte [Wildcards](#).

Propiedad JSON: `query_group_wild_card`

Roles de usuario

Una lista separada por comas de roles de usuarios. Cuando los miembros con ese rol de usuario ejecutan consultas en la base de datos, las consultas se dirigen a la cola que está asociada al rol de los usuarios. Para obtener más información sobre los roles de usuario, consulte [Control de acceso basado en roles \(RBAC\)](#).

Propiedad JSON: `user_role`

Comodín de roles de usuarios

Un valor booleano que indica si se habilitan comodines para los grupos de consultas. Si el valor es 0, los comodines están desactivados y si el valor es 1, los comodines están habilitados. Si los caracteres comodín están habilitados, puede utilizar "*" o "?" para especificar varios grupos de consultas al ejecutar consultas. Para obtener más información, consulte [Wildcards](#).

Propiedad JSON: `user_role_wild_card`

Tiempo de espera (ms)

El tiempo de espera de WLM (`max_execution_time`) no está disponible. Si no está disponible cuando se utiliza WLM automática. En su lugar, cree una regla de monitorización de consultas (QMR) utilizando `query_execution_time` para limitar el tiempo de ejecución transcurrido de una consulta. Para obtener más información, consulte [Reglas de monitoreo de consultas de WLM](#).

El tiempo máximo, en milisegundos, en el que se pueden ejecutar las consultas antes de ser canceladas. En algunos casos, una consulta de solo lectura, como por ejemplo una instrucción `SELECT`, podría cancelarse debido al tiempo de espera de WLM. En estos casos, WLM intenta direccionarla a la siguiente cola coincidente en función de las reglas de asignación de colas de WLM. Si la consulta no coincide con ninguna otra definición de cola, esta no se asigna a la cola predeterminada, sino que se cancela. Para obtener más información, consulte [Salto de cola de consultas de WLM](#). El tiempo de espera de WLM no aplica a una consulta que haya alcanzado el estado `returning`. Para ver el estado de una consulta, diríjase a la tabla de sistema [STV_WLM_QUERY_STATE](#).

Propiedad JSON: `max_execution_time`

Memory (%) (Porcentaje de memoria)

El porcentaje de memoria para asignar a la cola. Si especifica un porcentaje de memoria para al menos una de las colas, debe especificar un porcentaje para todas las otras colas hasta llegar a un total de 100 por ciento. Si la asignación de memoria es inferior al 100 por cien en todas las colas, el servicio administra la memoria sin asignar. El servicio puede entregar temporalmente esta memoria sin asignar a una cola que solicita memoria adicional para el procesamiento.

Propiedad JSON: `memory_percent_to_use`

Reglas de monitorización de consultas

Puede utilizar las reglas de monitorización de consultas de WLM para monitorear de forma continua las colas de WLM de consultas basadas en criterios o predicados que usted especificó. Por ejemplo, es posible que monitoree consultas que tiendan a consumir recursos excesivos del sistema y luego inicie una acción especificada cuando la consulta exceda los límites de rendimiento especificados.

Note

Si decide crear reglas mediante programación, recomendamos encarecidamente utilizar la consola para generar el JSON que incluirá en la definición del grupo de parámetros.

Asocie una regla de monitorización de consultas a una cola de consultas específica. Puede tener hasta 25 reglas por cola y el límite total para todas las colas es 25 reglas.

Propiedad JSON: `rules`

Jerarquía de propiedades JSON:

```
rules
  rule_name
  predicate
    metric_name
    operator
    value
  action
    value
```

Especifique las siguientes propiedades para cada regla:

- `rule_name`: los nombres de reglas deben ser únicos en la configuración de WLM. Los nombres de reglas pueden tener un máximo de 32 caracteres alfanuméricos o guiones bajos y no pueden contener espacios ni comillas.
- `predicate`: puede tener hasta tres predicados por regla. Especifique las siguientes propiedades para cada predicado:
 - `metric_name`: para obtener una lista de métricas, consulte [Métricas de monitoreo de consultas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
 - `operator`: las operaciones son =, < y >.
 - `value`: el valor de límite de la métrica especificada que desencadena una acción.
- `action`: cada regla está asociada a una acción. Las acciones válidas son:
 - `log`
 - `hop` (solo disponible con WLM manual)
 - `abort`
 - `change_query_priority` (solo disponible con WLM automática)

En el siguiente ejemplo se muestra el JSON para una regla de monitorización de consultas de WLM denominada `rule_1`, con dos predicados y la acción `hop`.

```
"rules": [
  {
    "rule_name": "rule_1",
    "predicate": [
      {
        "metric_name": "query_execution_time",
        "operator": ">",
        "value": 100000
      },
      {
        "metric_name": "query_blocks_read",
        "operator": ">",
        "value": 1000
      }
    ],
    "action": "hop"
  }
]
```

Para obtener más información acerca de cada una de estas propiedades y estrategias para la configuración de colas de consultas, consulte [Implementación de administración de cargas de trabajo](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Configuración del parámetro de WLM mediante AWS CLI

Para configurar WLM, modifique el parámetro `wlm_json_configuration`. El tamaño máximo del valor de la propiedad `wlm_json_configuration` es de 8000 caracteres. El valor tiene el formato de JavaScript Object Notation (JSON). Si configura WLM a través de la AWS CLI, la API de Amazon Redshift o uno de los AWS SDK, utilice el resto de esta sección para aprender a crear la estructura JSON del parámetro `wlm_json_configuration`.

Note

Si configura WLM mediante la consola de Amazon Redshift, no necesitará comprender el formato JSON, ya que la consola proporciona una forma sencilla de agregar colas y

configurar sus propiedades. Para obtener más información acerca de la configuración de WLM mediante la consola, consulte [Modificación de un grupo de parámetros](#).

Ejemplo

En el siguiente ejemplo se muestra la configuración de WLM predeterminada, que define una cola con la WLM automática.

```
{
  "auto_wlm": true
}
```

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se muestra una configuración de WLM personalizada que define una cola de WLM manual con un nivel de simultaneidad (slots de consulta) de cinco.

```
{
  "query_concurrency":5
}
```

Sintaxis

La configuración de WLM predeterminada es muy sencilla, tiene cola única y una propiedad. Puede añadir más colas y configurar varias propiedades para cada cola en la estructura JSON. La siguiente sintaxis representa la estructura JSON que se utiliza para configurar varias colas con varias propiedades:

```
[
  {
    "ParameterName": "wlm_json_configuration", "ParameterValue":
      "[
        {
          "q1_first_property_name": "q1_first_property_value",
          "q1_second_property_name": "q1_second_property_value",
          ...
        },
        {
          "q2_first_property_name": "q2_first_property_value",
```



```
        "q2_second_property_name": "q2_second_property_value",
        ...
    }
    ...
]"
}
```

En el ejemplo anterior, las propiedades representativas que comienzan con q1 son objetos de una matriz de la primera cola. Cada uno de estos objetos es un par de nombre/valor. `name` y `value` establecen juntos las propiedades de WLM para la primera cola. Las propiedades representativas que comienzan con q2 son objetos de una matriz de la segunda cola. Si necesita más colas, añada otra matriz para cada cola adicional y establezca las propiedades de cada objeto.

Cuando modifica la configuración de WLM, debe incluir toda la estructura para las colas, aunque solo desee cambiar una propiedad dentro de una cola. Esto se debe a que toda la estructura JSON se transfiere en forma de cadena como el valor para el parámetro `wlm_json_configuration`.

Formateo del comando de AWS CLI

El parámetro `wlm_json_configuration` requiere un formato específico cuando utiliza la AWS CLI. El formato que utilice depende del sistema operativo del cliente. Los sistemas operativos tienen formas diferentes de delimitar la estructura JSON para que se transfiera correctamente desde la línea de comando. Para ver detalles acerca de cómo construir el comando adecuado en los sistemas operativos de Windows, Mac OS X y Linux, consulte las siguientes secciones. Para obtener más información acerca de las diferencias en la delimitación de estructuras de datos JSON en la AWS CLI en general, consulte [Entrecorillado de cadenas](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Ejemplos

En el comando de ejemplo siguiente se configura WLM manual para un grupo de parámetros denominado `example-parameter-group`. La configuración permite la aceleración de las consultas cortas con un tiempo de ejecución máximo establecido en 0, lo que le indica a WLM que debe establecer el valor dinámicamente. El valor de `ApplyType` es `dynamic`. Esta opción significa que cualquier cambio que se realice en las propiedades dinámicas del parámetro se aplicarán de inmediato, a menos que se hayan realizado otros cambios estáticos en la configuración. La configuración define tres colas con lo siguiente:

- La primera cola permite a los usuarios especificar `report` como una etiqueta (como se especifica en la propiedad `query_group`) en sus consultas para ayudar a direccionar las consultas a esa cola. Se pueden realizar búsquedas con caracteres comodín de la etiqueta `report*`, por lo que no es necesario que la etiqueta sea exacta para que las consultas se direccionen a la cola. Por ejemplo, `reports` y `reporting` también coincidirán con este grupo de consultas. La cola tiene asignado el 25 por ciento del total de memoria entre todas las colas y puede ejecutar hasta cuatro consultas al mismo tiempo. Las consultas se limitan a un tiempo máximo de 20.000 milisegundos (ms). El modo se establece en automático, por tanto cuando los slots de consulta de la cola cumplen los requisitos las consultas se envían a un clúster de escalado.
- La segunda cola habilita a los usuarios miembros de grupos `admin` o `dba` en la base de datos a que sus consultas se direccionen a la cola para su procesamiento. Las búsquedas de comodín están desactivadas para los grupos de usuarios, por lo que los usuarios deben coincidir de forma exacta con los grupos de la base de datos para que sus consultas se direccionen a la cola. La cola tiene asignado el 40 por ciento del total de memoria entre todas las colas y puede ejecutar hasta cinco consultas al mismo tiempo. El modo se establece como desactivado, de forma que todas las consultas enviadas por miembros del administrador o grupos de `dba` se ejecutan en el clúster principal.
- La última cola de la configuración es la cola predeterminada. A esta cola se le asigna el 35 por ciento del total de memoria entre todas las colas y puede procesar hasta cinco consultas a la vez. El modo se establece en automático.

Note

El ejemplo se muestra en varias líneas por fines ilustrativos. Los comandos reales no deben tener saltos de línea.

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group
--parameter-group-name example-parameter-group
--parameters
'[
  {
    "query_concurrency": 4,
    "max_execution_time": 20000,
    "memory_percent_to_use": 25,
    "query_group": ["report"],
    "query_group_wild_card": 1,
```

```

    "user_group": [],
    "user_group_wild_card": 0,
    "user_role": [],
    "user_role_wild_card": 0,
    "concurrency_scaling": "auto",
    "queue_type": "manual"
  },
  {
    "query_concurrency": 5,
    "memory_percent_to_use": 40,
    "query_group": [],
    "query_group_wild_card": 0,
    "user_group": [
      "admin",
      "dba"
    ],
    "user_group_wild_card": 0,
    "user_role": [],
    "user_role_wild_card": 0,
    "concurrency_scaling": "off",
    "queue_type": "manual"
  },
  {
    "query_concurrency": 5,
    "query_group": [],
    "query_group_wild_card": 0,
    "user_group": [],
    "user_group_wild_card": 0,
    "user_role": [],
    "user_role_wild_card": 0,
    "concurrency_scaling": "auto",
    "queue_type": "manual"
  },
  {"short_query_queue": true}
]'

```

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de las reglas de monitorización de consultas de WLM para una configuración de WLM automática. El ejemplo crea un grupo de parámetros denominado `example-monitoring-rules`. La configuración define las tres mismas colas que las del ejemplo anterior, pero `query_concurrency` y `memory_percent_to_use` ya no se especifican. La configuración añade además las siguientes reglas y prioridades de consulta:

- La primera cola define una regla denominada `rule_1`. La regla tiene dos predicados: `query_cpu_time > 10000000` y `query_blocks_read > 1000`. La acción de la regla es `log`. La prioridad de esta cola es `Normal`.
- La segunda cola define una regla denominada `rule_2`. La regla tiene dos predicados: `query_execution_time > 6000000000` y `scan_row_count > 10000000000`. La acción de la regla es `abort`. La prioridad de esta cola es `Highest`.
- La última cola de la configuración es la cola predeterminada. La prioridad de esta cola es `Low`.

Note

El ejemplo se muestra en varias líneas por fines ilustrativos. Los comandos reales no deben tener saltos de línea.

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group
--parameter-group-name example-monitoring-rules
--parameters
'[ {
  "query_group" : [ "report" ],
  "query_group_wild_card" : 1,
  "user_group" : [ ],
  "user_group_wild_card" : 0,
  "user_role": [ ],
  "user_role_wild_card": 0,
  "concurrency_scaling" : "auto",
  "rules" : [{
    "rule_name": "rule_1",
    "predicate": [{
      "metric_name": "query_cpu_time",
      "operator": ">",
      "value": 10000000 },
      { "metric_name": "query_blocks_read",
        "operator": ">",
        "value": 1000
      } ],
    "action" : "log"
  } ],
  "priority": "normal",
  "queue_type": "auto"
}, {
```

```

"query_group" : [ ],
"query_group_wild_card" : 0,
"user_group" : [ "admin", "dba" ],
"user_group_wild_card" : 0,
"user_role": [ ],
"user_role_wild_card": 0,
"concurrency_scaling" : "off",
"rules" : [ {
  "rule_name": "rule_2",
  "predicate": [
    {"metric_name": "query_execution_time",
     "operator": ">",
     "value": 6000000000},
    {"metric_name": "scan_row_count",
     "operator": ">",
     "value": 10000000000}],
  "action": "abort"}],
"priority": "high",
"queue_type": "auto"
}, {
  "query_group" : [ ],
  "query_group_wild_card" : 0,
  "user_group" : [ ],
  "user_group_wild_card" : 0,
  "user_role": [ ],
  "user_role_wild_card": 0,
  "concurrency_scaling" : "auto",
  "priority": "low",
  "queue_type": "auto",
  "auto_wlm": true
}, {
  "short_query_queue" : true
} ]'

```

Configuración de WLM mediante la AWS CLI en la línea de comandos con un archivo JSON

Puede modificar el parámetro `wlm_json_configuration` utilizando la AWS CLI y pasarlo al valor del argumento `parameters` como un archivo JSON.

```

aws redshift modify-cluster-parameter-group --parameter-group-name
myclusterparaametergroup --parameters file://modify_pg.json

```

Los argumentos de `--parameters` se almacenan en el archivo `modify_pg.json`: La ubicación del archivo se especifica en el formato del sistema operativo. Para obtener más información, consulte [Carga de parámetros desde un archivo](#). A continuación, se muestran ejemplos del contenido del archivo JSON `modify_pg.json`.

```
[
  {
    "ParameterName": "wlm_json_configuration",
    "ParameterValue": "[{\"user_group\": \"example_user_group1\", \"query_group\": \"example_query_group1\", \"query_concurrency\": 7}, {\"query_concurrency\": 5}]"
  }
]
```

```
[
  {
    "ParameterName": "wlm_json_configuration",
    "ParameterValue": "[{\"query_group\": [\"reports\"], \"query_group_wild_card\": 0, \"query_concurrency\": 4, \"max_execution_time\": 20000, \"memory_percent_to_use\": 25}, {\"user_group\": [\"admin\", \"dba\"], \"user_group_wild_card\": 1, \"query_concurrency\": 5, \"memory_percent_to_use\": 40}, {\"query_concurrency\": 5, \"memory_percent_to_use\": 35}, {\"short_query_queue\": true, \"max_execution_time\": 5000 }]",
    "ApplyType": "dynamic"
  }
]
```

Reglas para la configuración de WLM mediante la AWS CLI en la línea de comandos de los sistemas operativos Mac OS X y Linux

Siga estas reglas para ejecutar un comando de la AWS CLI con parámetros en una sola línea:

- Toda la estructura JSON debe estar separada por comillas simples (') y un conjunto de corchetes ([]).
- Todos los nombres y valores de los parámetros deben estar separados por comillas dobles (").
- Dentro del valor `ParameterValue`, debe separar toda la estructura anidada por comillas dobles (") y corchetes ([]).
- Dentro de la estructura anidada, cada una de las propiedades y los valores para cada cola deben estar separados por llaves ({ }).

- Dentro de la estructura anidada, debe utilizar el carácter de escape de barra oblicua inversa (\) antes de cada comilla doble (").
- Para los pares de nombre/valor, los dos puntos (:) separan cada propiedad de su valor.
- Cada par nombre/valor se separa del otro por una coma (,).
- Las colas múltiples se separan con una coma (,) entre el final de la llave de una cola (}) y el comienzo de la siguiente llave de la cola ({).

Reglas para la configuración de WLM mediante la AWS CLI en Windows PowerShell para los sistemas operativos Microsoft Windows

Siga estas reglas para ejecutar un comando de la AWS CLI con parámetros en una sola línea:

- Toda la estructura JSON debe estar separada por comillas simples (') y un conjunto de corchetes ([]).
- Todos los nombres y valores de los parámetros deben estar separados por comillas dobles (").
- Dentro del valor `ParameterValue`, debe separar toda la estructura anidada por comillas dobles (") y corchetes ([]).
- Dentro de la estructura anidada, cada una de las propiedades y los valores para cada cola deben estar separados por llaves ({ }).
- Dentro de la estructura anidada, debe utilizar el carácter de escape de barra oblicua inversa (\) antes de cada comilla doble (") y su carácter de escape de barra oblicua inversa (\). Este requisito significa que utilizará tres barras inversas y una comilla doble para asegurarse de que las propiedades se transfieran correctamente (\\").
- Para los pares de nombre/valor, los dos puntos (:) separan cada propiedad de su valor.
- Cada par nombre/valor se separa del otro por una coma (,).
- Las colas múltiples se separan con una coma (,) entre el final de la llave de una cola (}) y el comienzo de la siguiente llave de la cola ({).

Reglas para la configuración de WLM mediante el símbolo del sistema en los sistemas operativos Windows

Siga estas reglas para ejecutar un comando de la AWS CLI con parámetros en una sola línea:

- Toda la estructura JSON debe estar separada por comillas dobles (") y un conjunto de corchetes ([]).

- Todos los nombres y valores de los parámetros deben estar separados por comillas dobles (").
- Dentro del valor `ParameterValue`, debe separar toda la estructura anidada por comillas dobles (") y corchetes ([]).
- Dentro de la estructura anidada, cada una de las propiedades y los valores para cada cola deben estar separados por llaves ({ }).
- Dentro de la estructura anidada, debe utilizar el carácter de escape de barra oblicua inversa (\) antes de cada comilla doble (") y su carácter de escape de barra oblicua inversa (\). Este requisito significa que utilizará tres barras inversas y una comilla doble para asegurarse de que las propiedades se transfieran correctamente (\\").
- Para los pares de nombre/valor, los dos puntos (:) separan cada propiedad de su valor.
- Cada par nombre/valor se separa del otro por una coma (,).
- Las colas múltiples se separan con una coma (,) entre el final de la llave de una cola (}) y el comienzo de la siguiente llave de la cola ({).

Creación de un grupo de parámetros

Si desea establecer valores de parámetros diferentes a los del grupo de parámetros predeterminado, puede crear un grupo de parámetros personalizado.

Para crear un grupo de parámetros

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija **Configurations (Configuraciones)** y, a continuación, elija **Workload management (Administración de la carga de trabajo)** para mostrar la página de **Workload management (Administración de la carga de trabajo)**.
3. Seleccione **Create (Crear)** para mostrar la ventana de **Create parameter group (Crear grupo de parámetros)**.
4. Introduzca un valor para **Parameter group name (Nombre de grupo de parámetros)** y **Description (Descripción)**.
5. Haga clic en **Create (Crear)** para crear el grupo de parámetros,.

Modificación de un grupo de parámetros

Puede consultar cualquier grupo de parámetros de para ver un resumen de los valores de los parámetros y la configuración de administración de cargas de trabajo (WLM). Puede modificar parámetros para cambiar la configuración de los parámetros y las propiedades de la configuración de WLM.

Note

No puede modificar el grupo de parámetros predeterminado.

AWS Management Console

En la consola, los grupos de parámetros se muestran en la pestaña Parámetros y las Colas de carga de trabajo se muestran en la pestaña Administración de cargas de trabajo.

Para modificar un grupo de parámetros

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Workload management (Administración de la carga de trabajo) para mostrar la página de Workload management (Administración de la carga de trabajo).
3. Seleccione el grupo de parámetros que desee modificar para mostrar la página de detalles con pestañas para Parameters (Parámetros) y Workload management (Administración de la carga de trabajo).
4. Haga clic en la pestaña Parameters (Parámetros) para ver la configuración de parámetros actual.
5. Haga clic en Edit parameters (Editar parámetros) para permitir cambiar la configuración de estos parámetros:
 - auto_analyze
 - auto_mv
 - datestyle
 - enable_case_sensitive_identifier
 - enable_user_activity_logging

- `extra_float_digits`
- `max_concurrency_scaling_clusters`
- `max_cursor_result_set_size`
- `query_group`
- `require_ssl`
- `search_path`
- `statement_timeout`
- `use_fips_ssl`

Para obtener más información sobre estos parámetros, consulte [Grupos de parámetros de Amazon Redshift](#).

6. Introduzca sus cambios y luego haga clic en Save (Guardar) para actualizar el grupo de parámetros.

Para modificar la configuración de WLM en un grupo de parámetros

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Workload management (Administración de la carga de trabajo) para mostrar la página de Workload management (Administración de la carga de trabajo).
3. Seleccione el grupo de parámetros que desee modificar para mostrar la página de detalles con pestañas para Parameters (Parámetros) y Workload management (Administración de la carga de trabajo).
4. Seleccione la pestaña Workload management (Administración de cargas de trabajo) para ver la configuración actual de WLM.
5. Elija Editar las colas de carga de trabajo para editar la configuración de WLM.
6. (Opcional) Seleccione Enable short query acceleration (Habilitar aceleración de consultas cortas, SQA) para habilitarlas.

Si se habilita SQA, Maximum run time for short queries (1 to 20 seconds) [Tiempo máximo de ejecución para consultas cortas (de 1 a 20 segundos)] se establece en Dynamic (Dinámico) de forma predeterminada. Para establecer el tiempo de ejecución máximo en un valor fijo, elija un valor comprendido entre 1 y 20.

7. Realice una o más de las siguientes acciones para modificar la configuración de la cola:

- Elija Switch WLM mode (Cambiar modo de WLM) para elegir entre Auto WLM (WLM automática) y Manual WLM (WLM manual).

Con Auto WLM (WLM automática), los valores de Memory (Memoria) and Concurrency on main (Simultaneidad en principal) se establecen en auto (automático).

- Para crear una cola, seleccione Edit workload queues (Editar colas de cargas de trabajo) y seleccione Add Queue (Añadir cola).
- Para modificar una cola, cambie los valores de propiedad en la tabla. En función del tipo de cola, las propiedades pueden incluir las siguientes:
 - Queue name (Nombre de cola) no se puede cambiar.
 - Memory (%) (Porcentaje de memoria)
 - Concurrency on main cluster (Simultaneidad en clúster principal)
 - El valor de Concurrency Scaling mode (Modo de escalado de simultaneidad) puede ser off (desactivado) o auto (automático).
 - Tiempo de espera (ms)
 - User groups (Grupos de usuarios)
 - Query groups (Grupos de consultas)
 - Roles de usuario

Para obtener más información sobre estas propiedades, consulte [Propiedades del parámetro de configuración de WLM](#).

Important

Si cambia el nombre de una cola, también cambia el valor de la dimensión QueueName de las métricas de cola WLM (por ejemplo, WLMQueueLength, WLMQueueWaitTime, WLMQueriesCompletedPerSecond, WLMQueryDuration, WLMRunningQueries, etc.). Por lo tanto, si cambia el nombre de una cola, es posible que tenga que cambiar las alarmas de CloudWatch que ha configurado.

- Para cambiar el orden de las colas, seleccione los botones de las flechas Up (Arriba) y Down (Abajo).
- Para eliminar una cola, seleccione el botón Delete (Eliminar) en la fila de la cola de la tabla.

8. (Opcional) Seleccione `Defer dynamic changes until reboot` (Aplazar cambios dinámicos hasta reiniciar). para que se apliquen los cambios a los clústeres hasta el próximo reinicio.

 Note

Algunos cambios requieren un reinicio del clúster independientemente de esta configuración. Para obtener más información, consulte [Propiedades dinámicas y estáticas de WLM](#).

9. Elija `Save` (Guardar).

AWS CLI

Para configurar los parámetros de Amazon Redshift con la AWS CLI, utilice el comando [modify-cluster-parameter-group](#) en un grupo de parámetros específico. Especifique el grupo de parámetros a modificar en `parameter-group-name`. Utilice el parámetro `parameters` (para el comando `modify-cluster-parameter-group`) para especificar los pares de nombre/valor de cada parámetro que desea modificar en el grupo de parámetros.

 Note

Existen consideraciones especiales cuando se configura el parámetro `wlm_json_configuration` mediante la AWS CLI. Los ejemplos de esta sección aplican a todos los parámetros, excepto `wlm_json_configuration`. Para obtener más información acerca de la configuración de `wlm_json_configuration` mediante la AWS CLI, consulte [Administración de la carga de trabajo](#).

Luego de modificar los valores de parámetros, debe reiniciar cualquier clúster que esté asociado al grupo de parámetros modificado. El estado del clúster muestra `applying` para el `ParameterApplyStatus` durante la aplicación de los valores y `pending-reboot` después de que se han aplicado los valores. Luego de reiniciar, la base de datos del clúster comienza a utilizar los nuevos valores de parámetros. Para obtener más información acerca del reinicio de clústeres, consulte [Reinicio de un clúster](#).

 Note

El parámetro `wlm_json_configuration` contiene algunas propiedades que son dinámicas y no requieren el reinicio de los clústeres asociados para que se apliquen los cambios. Para obtener más información acerca de las propiedades dinámicas y estáticas, consulte [Propiedades dinámicas y estáticas de WLM](#).

La siguiente sintaxis muestra cómo utilizar el comando `modify-cluster-parameter-group` para configurar un parámetro. Especifique *parameter_group_name* y reemplace *parameter_name* y *parameter_value* por un parámetro real que desee modificar y un valor para ese parámetro. Si desea modificar más de un parámetro al mismo tiempo, separe con un espacio cada parámetro y valor establecido del siguiente.

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group --parameter-group-name parameter_group_name --parameters ParameterName=parameter_name,ParameterValue=parameter_value
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo configurar los parámetros `statement_timeout` y `enable_user_activity_logging` para el grupo de parámetros `myclusterparametergroup`.

 Note

Por fines de legibilidad, el ejemplo se muestra en varias líneas pero, en la AWS CLI real, se ve en una línea.

```
aws redshift modify-cluster-parameter-group --parameter-group-name myclusterparametergroup --parameters ParameterName=statement_timeout,ParameterValue=20000 ParameterName=enable_user_activity_logging,ParameterValue=true
```

Creación de una regla de supervisión de consultas

Puede usar la consola de Amazon Redshift para crear y modificar reglas de monitoreo de consultas de WLM. Las reglas de monitorización de consultas forman parte del parámetro de configuración

de WLM para un grupo de parámetros. Si se modifica una regla de monitoreo de consultas (QMR), el cambio se produce automáticamente sin necesidad de modificar el clúster. Para obtener más información, consulte [Reglas de monitoreo de consultas de WLM](#).

Cuando crea una regla, define el nombre de la regla, uno o más predicados y una acción.

Cuando guarda configuración de WLM que incluye una regla, puede ver el código JSON para la definición de la regla como parte del JSON para el parámetro de configuración de WLM.

Para crear una regla de monitorización de consultas

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Workload management (Administración de la carga de trabajo) para mostrar la página de Workload management (Administración de la carga de trabajo).
3. Seleccione el grupo de parámetros que desee modificar para mostrar la página de detalles con pestañas para Parameters (Parámetros) y Workload management (Administración de la carga de trabajo).
4. Seleccione la pestaña Administración cargas de trabajo y seleccione Editar las colas de carga de trabajo para editar la configuración de WLM.
5. Añada una nueva regla utilizando una plantilla predefinida o desde cero.

Para usar una plantilla predefinida, haga lo siguiente:

1. Seleccione Add rule from template (Añadir regla desde plantilla) en el grupo Query monitoring rules (Reglas de monitorización de consultas). Se muestra la lista de plantillas de regla.
2. Seleccione una o varias plantillas de regla. Cuando selecciona Save (Guardar), WLM crea una regla para cada plantilla que selecciona.
3. Introduzca o confirme los valores de la regla, incluyendo Rule names (Nombres de regla), Predicates (Predicados) y Actions (Acciones).
4. Seleccione Guardar.

Para añadir una nueva regla desde cero, haga lo siguiente:

1. Para añadir predicados adicionales, seleccione Add predicate (Añadir predicado). Puede tener hasta tres predicados por regla. Si se cumplen todos los predicados, WLM desencadena la acción asociada.
2. Seleccione una acción en Action (Acción). Cada regla tiene una acción.
3. Seleccione Guardar.

Amazon Redshift genera su parámetro de configuración WLM en formato JSON y lo muestra en la sección JSON.

Eliminación de un grupo de parámetros

Puede eliminar un grupo de parámetros si ya no lo necesita y si no está asociado a clústeres. Solo puede eliminar grupos de parámetros personalizados.

Para eliminar un grupo de parámetros

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Workload management (Administración de la carga de trabajo) para mostrar la página de Workload management (Administración de la carga de trabajo).
3. En Parameter groups (Grupos de parámetros), seleccione el grupo de parámetros que desea modificar.

Note

No puede eliminar el grupo de parámetros predeterminado.

4. Seleccione Action (Acción) y confirme que desea eliminar el grupo de parámetros.

Integración de Amazon Redshift con un socio de AWS

Si trabaja con Amazon Redshift, puede integrarse con los socios de AWS en la consola de Amazon Redshift. En la página Cluster details (Detalles del clúster), puede acelerar la incorporación de datos a su almacenamiento de datos de Amazon Redshift con las aplicaciones de los socios de AWS. También puede combinar y analizar los datos de diferentes orígenes junto con los datos existentes en el clúster. Antes de completar la integración con Informatica, debe agregar las direcciones IP del socio a la lista de direcciones permitidas del tráfico entrante. Los siguientes socios de AWS pueden integrarse a Amazon Redshift:

- [Datacoral](#)
- [Etleap](#)
- [Fivetran](#)
- [SnapLogic](#)
- [Acomodar](#)
- [Upsolver](#)
- [Matillion \(versión preliminar\)](#)
- [Sisense \(versión preliminar\)](#)
- [Thoughtspot](#)

Los socios de AWS pueden integrarse a Amazon Redshift mediante operaciones de la AWS CLI o la API de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte la Referencia de comandos de la AWS CLI o la Referencia de la API de Amazon Redshift.

Utilice el siguiente procedimiento para integrar un clúster a un socio de AWS.

Para integrar un clúster de Amazon Redshift a un socio de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres).
3. Elija el clúster que desee integrar.
4. Elija Add partner integration (Agregar integración de socio). La página Choose partner (Elegir socio) se abre con los detalles de los socios de AWS disponibles.

5. Elija un socio de AWS y, a continuación, Next (Siguiente).

Aparecerán más detalles sobre el socio de AWS elegido, junto con información acerca del clúster que integrará. La sección Cluster details (Detalles del clúster) incluye la información que usted proporciona en el sitio web del socio de AWS, como el identificador del clúster, el punto de enlace, el nombre de base de datos y el nombre de usuario (que es un nombre de usuario de base de datos). Esta información se envía al socio que usted eligió.

6. Elija Add partner (Agregar socio) para abrir el sitio web del socio de AWS.

7. Configure la integración a su clúster de Amazon Redshift en el sitio web del socio. En el sitio web del socio, puede seleccionar y configurar los orígenes de datos que se cargarán en el clúster de Amazon Redshift. También puede definir transformaciones adicionales de extracción, carga y transformación (ELT) para procesar los datos de su empresa, combinarlos con otros conjuntos de datos y crear vistas consolidadas para llevar a cabo análisis y generar informes.

Puede ver y administrar las integraciones a socios de AWS desde la pestaña de detalles del clúster Properties (Propiedades). En la sección Integrations (Integraciones), se muestra el nombre del socio que puede utilizar para vincularse al sitio web del socio de AWS, el estado de la integración, la base de datos que recibe los datos y la última conexión exitosa que podría haber actualizado el clúster.

Los valores posibles de los estados son los siguientes:

- Activo: el socio de AWS puede conectarse al clúster y completar las tareas configuradas.
- Inactivo: la integración al socio de AWS no existe.
- Error de tiempo de ejecución: el socio de AWS puede conectarse al clúster, pero no puede completar las tareas configuradas.
- Error de conexión: el socio de AWS no puede conectarse al clúster.

Después de eliminar la integración de un socio de AWS a Amazon Redshift, los datos continúan fluyendo hacia su clúster. Complete la eliminación en el sitio web del socio.

Carga de datos con socios de AWS

Además de integrar un socio con un clúster de Amazon Redshift, también puede mover datos de más de 30 orígenes al clúster de Amazon Redshift mediante las herramientas de carga de datos de nuestro socio. Antes de hacerlo, debe agregar las direcciones IP del socio (que encontrará más abajo) a la lista de reglas de entrada permitidas. Para obtener más información acerca de cómo se

agregan las reglas a un grupo de seguridad de Amazon EC2, consulte [Autorización del tráfico de entrada para las instancias](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2. Tenga en cuenta que, aunque la herramienta Informatica Data Loader es gratuita, podrían aplicarse cargos por la entrada de datos en función de los orígenes de datos y los destinos que elija.

Puede cargar datos de los siguientes socios:

- [Informatica: direcciones IP](#)

Carga de datos en un clúster de Amazon Redshift con un socio

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija la integración de socios de AWS y, a continuación, el socio con el que desea integrar el clúster.
3. Elija Complete <partner-name> integration (Completar la integración de <nombre-del-socio>). Se le redirigirá al sitio de integración del socio.
4. Ingrese los datos necesarios en el sitio del socio y complete la integración.

Nodos reservados

En AWS, los cargos que se acumulan por usar Amazon Redshift se basan en los nodos informáticos. Cada nodo de computación se factura según una tarifa por hora. La tarifa por hora varía según factores como región, tipo de nodo y si el nodo recibe precio de nodo bajo pedido o precio de nodo reservado.

El precio de los nodos bajo demanda es la opción más costosa, pero también la más flexible de Amazon Redshift. Con tarifas bajo pedido, se le facturan únicamente los nodos de computación que tenga en un clúster en ejecución. Si cierra o elimina un clúster, ya no se le cobrará por los nodos de computación que estaban en ese clúster. Solo se le factura por los nodos de computación que utilice, no más. La tarifa por hora que se le cobra por cada nodo de computación varía según factores como región y tipo de nodo.

El precio de nodo reservado es menos costoso que el precio bajo pedido, ya que los nodos de computación se facturan a un precio por hora con descuento. No obstante, para recibir estas tarifas con descuento, debe comprar ofertas de nodos reservados. Cuando compra una oferta, hace una reserva. La reserva establece una tarifa con descuento para cada nodo que reserve por la duración de la reserva. La tarifa con descuento en una oferta varía según factores como región, tipo de nodo, duración y opción de pago.

Puede designar un nodo como nodo reservado llamando a la operación `PurchaseReservedNodeOffering` de la API o eligiendo Comprar nodos reservados en la consola de Amazon Redshift. Al comprar un nodo reservado, debe especificar una región de AWS, un tipo de nodo, un plazo, una cantidad de nodos y un tipo de oferta para el tipo de nodo reservado aplicable. El nodo reservado solo puede utilizarse en la región de AWS designada.

En este tema, se analiza qué son las ofertas de nodos reservados y cómo puede comprarlas para reducir el costo de ejecutar sus clústeres de Amazon Redshift. En este tema, se analizan las tarifas en términos generales, por ejemplo bajo pedido o con descuento, para que pueda comprender los conceptos de precios y cómo estos afectan la facturación. Para obtener más información sobre tarifas específicas, visite [Precios de Amazon Redshift](#).

Ofertas de nodos reservados

Si desea que su clúster de Amazon Redshift se siga ejecutando continuamente durante un periodo prolongado, considere la posibilidad de comprar ofertas de nodos reservados. Estas ofertas ofrecen

ahorros importantes sobre el precio bajo pedido, pero requieren que reserve nodos de computación y se comprometa a pagar por esos nodos durante un año o tres años.

Los nodos reservados son un concepto de facturación que se utiliza estrictamente para determinar la tarifa de facturación por los nodos. Reservar un nodo, en realidad, no crea ningún nodo para usted. Se le cobra por los nodos reservados independientemente del uso, lo que significa que debe pagar por cada nodo que reserve por la duración de la reserva, tenga o no nodos en un clúster en ejecución al que se aplique la tarifa con descuento.

En la fase de evaluación del proyecto o cuando desarrolla una prueba de concepto, el precio bajo demanda le brinda flexibilidad para pagar por uso, solo por lo que use, y dejar de pagar en cualquier momento al cerrar o eliminar clústeres. Después de establecer las necesidades del entorno de producción y comenzar la fase de implementación, debe considerar reservar nodos de computación al adquirir una o más ofertas.

Una oferta puede aplicarse a uno o más nodos de computación. Usted especifica la cantidad de nodos de computación que reservará cuando adquiere la oferta. Puede elegir adquirir una oferta para distintos nodos de computación o puede elegir adquirir varias ofertas y especificar una determinada cantidad de nodos de computación en cada oferta.

Por ejemplo, cualquiera de las siguientes son formas válidas de adquirir una oferta para tres nodos de computación:

- Adquirir una oferta y especificar tres nodos de computación.
- Adquirir dos ofertas y especificar un nodo de computación para la primera oferta y dos nodos de computación para la segunda oferta.
- Adquirir tres ofertas y especificar un nodo de computación para cada una.

Comparación del precio entre ofertas de nodos reservados

Amazon Redshift proporciona distintas opciones de pago para las ofertas. La opción de pago que elija afectará el cronograma de pagos y la tarifa con descuento que se le cobre por la reserva. Mientras más pague inicialmente por la reserva, mayor será el ahorro general que obtenga.

Las siguientes opciones de pago están disponibles para las ofertas. Las ofertas se indican en orden de menor a mayor ahorro sobre tarifas bajo pedido.

Note

Se le cobra la tarifa por hora aplicable por cada hora en la duración especificada de la reserva, independientemente de si usa el nodo reservado o no. La opción de pago solamente determina la frecuencia de los pagos y el descuento que se aplicará. Para obtener más información, consulte [Ofertas de nodos reservados](#).

Opción de pago	Cronograma de pagos	Comparación de ahorros	Duración	Cargos iniciales	Cargos mensuales recurrentes
Sin pago inicial	Cuotas mensuales para la duración de la reserva. Sin pagos iniciales.	Aproximadamente, un 20% de descuento sobre tarifas bajo pedido.	Término de un año o tres años	Ninguna	Sí
Pago inicial parcial	Pago inicial parcial y cuotas mensuales por la duración de la reserva.	Hasta un 41% a un 73% de descuento según la duración.	Término de un año o tres años	Sí	Sí
Pago inicial total	Pago inicial completo para la reserva. Sin cargos mensuales.	Hasta un 42% a un 76% de descuento según la duración.	Término de un año o tres años	Sí	Ninguna

Las opciones y las duraciones específicas están sujetas a disponibilidad.

Note

Si anteriormente compró ofertas de utilización intensa para Amazon Redshift, la oferta comparable es la oferta de pago inicial parcial.

Cómo funcionan los nodos reservados

Con ofertas de nodo reservado, usted paga según los términos de pago, como se indicó en la sección anterior. De esta manera, debe pagar ya sea que tenga un clúster en ejecución o que lance un clúster después de una reserva.

Cuando compra una oferta, la reserva tiene el estado `payment-pending` (pendiente de pago) hasta que se procesa. Si la reserva no se puede procesar, el estado es `payment-failed` (error al pagar) y puede intentar el proceso nuevamente. Cuando la reserva se procesa con éxito, el estado cambia a `active` (activa). La tarifa con descuento aplicable a la reserva no se hace efectiva en la factura hasta que el estado cambia a `active` (activa). Una vez que transcurre la duración de la reserva, el estado cambia a `retired` (retirada), pero puede seguir obteniendo acceso a la información relacionada con la reserva para consultar el historial. Cuando el estado de una reserva es `retired` (retirada), los clústeres continúan ejecutándose, pero es posible que se apliquen los precios bajo pedido, a menos que tenga otra reserva que aplique un precio con descuento a los nodos.

Los nodos reservados son específicos de la región en la cual compra la oferta. Si compra una oferta a través de la consola de Amazon Redshift, seleccione la región de AWS en la que desea comprar una oferta y, luego, complete el proceso de reserva. Si compra una oferta mediante programación, la región se determina con el punto de enlace de Amazon Redshift al que se conecta. Para obtener más información acerca de las regiones de Amazon Redshift, visite [Regiones y puntos de conexión](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

Para asegurarse de que se aplique la tarifa con descuento a todos los nodos cuando lanza un clúster, asegúrese de que la región, el tipo de nodo y la cantidad de nodos que seleccione coincidan con una o más reservas activas. De lo contrario, se le cobrará una tarifa bajo demanda por los nodos que no coincidan con una reserva activa.

En un clúster en ejecución, si supera la cantidad de nodos que tiene reservados, comienza a acumular cargos por esos nodos adicionales a una tarifa bajo pedido. Esta acumulación significa que es posible que se le cobren tarifas variables por los nodos de un mismo clúster, según la cantidad de nodos que haya reservado. Puede adquirir otra oferta para cubrir esos nodos adicionales y la tarifa con descuento se aplicará a esos nodos en lo que reste de la duración una vez que el estado de la reserva sea `active` (activa).

Si redimensiona el clúster en un tipo de nodo diferente y no tiene nodos reservados de ese tipo, se le cobrará la tarifa bajo pedido. Puede comprar otra oferta con el tipo de nodo nuevo para el que desea recibir tarifas con descuento para su clúster redimensionado. Sin embargo, también continúa

pagando por la reserva original hasta que transcurra su duración. Si necesita cambiar las reservas antes de que venza el plazo, cree un caso de soporte a través de la [consola de AWS](#).

Note

La consola muestra el recuento de nodos reservados usados y no usados. Sin embargo, la consola solo muestra el número de nodos usados que utiliza la cuenta de usuario actual. Si otra cuenta de usuario de la misma cuenta de pagador usa nodos, la consola muestra esos nodos como no utilizados.

Ejemplo

- Una cuenta de pagador reserva 20 nodos
- La cuenta de usuario actual utiliza seis nodos
- Otra cuenta de usuario de la misma cuenta de pagador también utiliza seis nodos

En este ejemplo, la consola solo muestra seis nodos usados y catorce nodos no usados.

Nodos reservados y facturación unificada

Los beneficios de precio de nodos reservados se comparten cuando la cuenta de adquisición es parte de un conjunto de cuentas facturadas en una sola cuenta del pagador de facturación consolidada. El uso por hora entre todas las subcuentas se acumula mensualmente en la cuenta del pagador. Por lo general, esta modalidad es útil para empresas en las que hay diferentes equipos o grupos funcionales; de este modo, se aplica la lógica normal de nodos reservados para calcular la factura. Para obtener más información, consulte [Facturación unificada](#) en la Guía del usuario de AWS Billing.

Ejemplos de nodos reservados

En los escenarios de esta sección, se demuestra de qué manera los nodos acumulan cargos según tarifas bajo pedido o con descuento utilizando los siguientes detalles de reserva:

- Región: EE. UU. Oeste (Oregón)
- Tipo de nodo: ra3.xlplus
- Opción de pago: sin pagos iniciales

- Duración: un año
- Cantidad de nodos reservados: 16

Ejemplo 1

Tiene un clúster en la región Oeste de EE. UU. (Oregón) con 20 nodos.

En este escenario, 16 de los nodos reciben la tarifa con descuento de la reserva, pero los 4 nodos adicionales en el clúster se facturan a una tarifa bajo pedido.

Ejemplo 2

Tiene un clúster en la región Oeste de EE. UU. (Oregón) con 12 nodos.

En este escenario, los 12 nodos del clúster reciben la tarifa con descuento de la reserva. No obstante, también paga por los nodos reservados restantes en la reserva, aunque actualmente no tenga un clúster en ejecución donde aplicarlos.

Ejemplo 3

Tiene un clúster en la región Oeste de EE. UU. (Oregón) con 12 nodos. Usted ejecuta el clúster durante varios meses con esta configuración y, luego, necesita añadir nodos al clúster. Redimensiona el clúster, elige el mismo tipo de nodo y especifica un total de 16 nodos.

En este escenario, se le factura la tarifa con descuento por los 16 nodos. Los cargos permanecen iguales durante todo el año de duración porque la cantidad de nodos que tiene en el clúster es igual a la cantidad de nodos que tiene reservados.

Ejemplo 4

Tiene un clúster en la región Oeste de EE. UU. (Oregón) con 16 nodos. Usted ejecuta el clúster durante varios meses con esta configuración y, luego, necesita añadir nodos. Redimensiona el clúster, elige el mismo tipo de nodo y especifica un total de 20 nodos.

En este escenario, se le factura la tarifa con descuento por todos los nodos antes del redimensionamiento. Luego del redimensionamiento, se le factura la tarifa con descuento por 16 de los nodos para el resto del año, y se le factura una tarifa bajo pedido para los 4 nodos adicionales que añadió al clúster.

Ejemplo 5

Tiene dos clústeres en la región Oeste de EE. UU. (Oregón). Uno de los clústeres tiene 6 nodos y el otro, 10 nodos.

En este escenario, se le factura tarifa con descuento para todos los nodos porque la cantidad total de nodos en ambos clústeres es igual a la cantidad de nodos que tiene reservados.

Ejemplo 6

Tiene dos clústeres en la región Oeste de EE. UU. (Oregón). Uno de los clústeres tiene 4 nodos y el otro, 6 nodos.

En este escenario, se le factura la tarifa con descuento para los 10 nodos que tiene en clústeres en ejecución y también paga la tarifa con descuento para los 6 nodos adicionales que tiene reservados, aunque actualmente no los aplique a ningún clúster en ejecución.

Compra de un nodo reservado

Puede utilizar la AWS Management Console o la AWS CLI para adquirir ofertas de nodos reservados y consultar las reservas actuales y pasadas.

AWS Management Console

Para adquirir un nodo reservado

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija Reserved nodes (Nodos reservados) para mostrar la lista de nodos reservados.
3. Seleccione Purchase reserved nodes (Adquirir nodos reservados) para mostrar la página para seleccionar las propiedades del nodo que quiere adquirir.
4. Entre en las propiedades del nodo y seleccione Purchase reserved nodes (Comprar nodos reservados)

Después de adquirir una oferta, en la lista Reserved Node (Nodo reservado) se muestran las reservas y los detalles de cada una, como el tipo de nodo, la cantidad de nodos y el estado

del proceso de reserva. Para obtener más información acerca de los detalles de las reservas, consulte [Cómo funcionan los nodos reservados](#).

Para actualizar un nodo reservado, use AWS CLI.

No puede convertir todos los tipos de nodos en nodos reservados, y también es posible que un nodo reservado existente no esté disponible para su renovación. Esto puede deberse a que el tipo de nodo ya no esté disponible. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para renovar un tipo de nodo que ya no esté disponible.

AWS CLI

Para actualizar una reserva de nodo reservado con AWS CLI

1. Obtenga una lista de `ReservedNodeOfferingID` de ofertas que cumplan los requisitos de tipo de pago, plazo y cargos. En el siguiente ejemplo, se ilustra este paso.

```
aws redshift get-reserved-node-exchange-offerings --reserved-node-id xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx
{
  "ReservedNodeOfferings": [
    {
      "Duration": 31536000,
      "ReservedNodeOfferingId": "yyyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyyy",
      "UsagePrice": 0.0,
      "NodeType": "dc2.large",
      "RecurringCharges": [
        {
          "RecurringChargeFrequency": "Hourly",
          "RecurringChargeAmount": 0.2
        }
      ],
      "CurrencyCode": "USD",
      "OfferingType": "No Upfront",
      "ReservedNodeOfferingType": "Regular",
      "FixedPrice": 0.0
    }
  ]
}
```

2. Llame a `accept-reserved-node-exchange` y proporcione el ID del nodo reservado DC1 que quiere intercambiar junto con el `ReservedNodeOfferingID` que ha obtenido en el paso anterior.

En el siguiente ejemplo, se ilustra este paso.

```
aws redshift accept-reserved-node-exchange --reserved-node-id xxxxxxxx-xxxx-
xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx --target-reserved-node-offering-id yyyyyyyy-yyyy-yyyy-
yyyy-yyy-yyyyyyyyyyyyyy
{
  "ExchangedReservedNode": {
    "UsagePrice": 0.0,
    "OfferingType": "No Upfront",
    "State": "exchanging",
    "FixedPrice": 0.0,
    "CurrencyCode": "USD",
    "ReservedNodeId": "zzzzzzzz-zzzz-zzzz-zzzz-zzzzzzzzzzzz",
    "NodeType": "dc2.large",
    "NodeCount": 1,
    "RecurringCharges": [
      {
        "RecurringChargeFrequency": "Hourly",
        "RecurringChargeAmount": 0.2
      }
    ],
    "ReservedNodeOfferingType": "Regular",
    "StartTime": "2018-06-27T18:02:58Z",
    "ReservedNodeOfferingId": "yyyyyyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyy-yyyyyyyyyyyyyy",
    "Duration": 31536000
  }
}
```

Puede confirmar que el intercambio se ha completado llamando a [describe-reserved-nodes](#) y comprobando el valor de `Node type`.

Seguridad en Amazon Redshift

La seguridad en la nube de AWS es la máxima prioridad. Como cliente de AWS, se beneficia de una arquitectura de red y un centro de datos que se han diseñado para satisfacer los requisitos de seguridad de las organizaciones más exigentes.

La seguridad es una responsabilidad compartida entre AWS y el usuario. El [modelo de responsabilidad compartida](#) la describe como seguridad de la nube y seguridad en la nube:

- Seguridad de la nube: AWS es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta los servicios de AWS en la nube de AWS. AWS también proporciona servicios que puede utilizar de forma segura. Auditores externos prueban y verifican periódicamente la eficacia de nuestra seguridad en el marco de los [programas de conformidad de AWS](#). Para obtener más información acerca de los programas de conformidad que corresponde aplicar a Amazon Redshift, consulte [Servicios de AWS en el ámbito del programa de conformidad](#).
- Seguridad en la nube: su responsabilidad se determina según el servicio de AWS que utilice. Usted también es responsable de otros factores incluida la confidencialidad de los datos, los requisitos de la empresa y la legislación y los reglamentos aplicables.

El acceso a los recursos de Amazon Redshift se controla en cuatro niveles:

- Administración de clústeres: la capacidad para crear, configurar y eliminar clústeres se controla mediante los permisos que se conceden al usuario o la cuenta asociados a las credenciales de seguridad de AWS. Los usuarios con los permisos correspondientes pueden usar la AWS Management Console, la AWS Command Line Interface (CLI) o la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Amazon Redshift para administrar sus clústeres. Este acceso se administra con políticas de IAM.

Important

Amazon Redshift tiene una serie de prácticas recomendadas para administrar los permisos, las identidades y el acceso seguro. Le recomendamos que se familiarice con estos elementos cuando comience a utilizar Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

- Conectividad de los clústeres: los grupos de seguridad de Amazon Redshift especifican las instancias de AWS que tienen autorización para conectarse a un clúster de Amazon Redshift en

formato CIDR (enrutamiento entre dominios sin clases). Para obtener más información sobre cómo crear grupos de seguridad de Amazon Redshift, Amazon EC2 y Amazon VPC, y cómo asociarlos a los clústeres, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#).

- **Acceso a la base de datos:** la capacidad para obtener acceso a objetos de la base de datos, como tablas y vistas, se controla con las cuentas de usuario de la base de datos de Amazon Redshift. Los usuarios solo pueden obtener acceso a los recursos de la base de datos para los cuales sus cuentas de usuario han recibido permiso. Las cuentas de usuario de Amazon Redshift y los permisos de administración se crean mediante las instrucciones [CREATE USER](#), [CREATE GROUP](#), [GRANT](#) y [REVOKE](#) de SQL. Para obtener más información, consulte [Administración de la seguridad de bases de datos](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- **Credenciales temporales de bases de datos e inicio de sesión único:** además de crear y administrar los usuarios de las bases de datos a través de comandos SQL, como `CREATE USER` y `ALTER USER`, puede configurar el cliente SQL con controladores personalizados JDBC u ODBC de Amazon Redshift. Estos controladores administran el proceso de creación de usuarios de bases de datos y contraseñas temporales como parte del proceso de inicio de sesión en la base de datos.

Los controladores autentican a los usuarios de la base de datos en función de la autenticación de AWS Identity and Access Management (IAM). Si ya administra las identidades de los usuarios fuera de AWS, puede utilizar un proveedor de identidad (IdP) conforme con SAML 2.0 para administrar el acceso a los recursos de Amazon Redshift. Puede utilizar un rol de IAM para configurar el proveedor de identidad y AWS para permitir que los usuarios federados generen credenciales de base de datos temporales e inicien sesión en bases de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos](#).

Esta documentación lo ayuda a comprender cómo aplicar el modelo de responsabilidad compartida cuando se utiliza Amazon Redshift. En los siguientes temas, se le mostrará cómo configurar Amazon Redshift para cumplir sus objetivos de seguridad y conformidad. También puede aprender a utilizar otros servicios de AWS que ayudan a monitorear y proteger los recursos de Amazon Redshift.

Temas

- [Protección de los datos en Amazon Redshift](#)
- [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#)

- [Administración de las contraseñas de administrador de Amazon Redshift mediante AWS Secrets Manager](#)
- [Registro y monitoreo en Amazon Redshift](#)
- [Validación de la conformidad para Amazon Redshift](#)
- [Resiliencia en Amazon Redshift](#)
- [Seguridad de la infraestructura de Amazon Redshift](#)
- [Configuración y análisis de vulnerabilidades en Amazon Redshift](#)

Protección de los datos en Amazon Redshift

El [Modelo de responsabilidad compartida](#) de AWS se aplica a la protección de datos en Amazon Redshift. Como se describe en este modelo, AWS es responsable de proteger la infraestructura global que ejecuta toda la Nube de AWS. Usted es responsable de mantener el control sobre el contenido alojado en esta infraestructura. Usted también es responsable de las tareas de administración y configuración de seguridad para los Servicios de AWS que utiliza. Para obtener más información sobre la privacidad de los datos, consulte las [Preguntas frecuentes sobre la privacidad de datos](#). Para obtener información sobre la protección de datos en Europa, consulte la publicación de blog sobre el [Modelo de responsabilidad compartida de AWS y GDPR](#) en el Blog de seguridad de AWS.

Con fines de protección de datos, recomendamos proteger las credenciales de la Cuenta de AWS y configurar cuentas de usuario individuales con AWS IAM Identity Center o AWS Identity and Access Management (IAM). De esta manera, solo se otorgan a cada usuario los permisos necesarios para cumplir sus obligaciones laborales. También recomendamos proteger sus datos de la siguiente manera:

- Utilice la autenticación multifactor (MFA) en cada cuenta.
- Utilice SSL/TLS para comunicarse con los recursos de AWS. Se recomienda el uso de TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Configure los registros de API y de actividad de los usuarios con AWS CloudTrail. Para obtener información sobre cómo utilizar registros de seguimiento de CloudTrail para capturar actividades de AWS, consulte [Working with CloudTrail trails](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.
- Utilice las soluciones de cifrado de AWS, junto con todos los controles de seguridad predeterminados dentro de los servicios de Servicios de AWS.

- Utilice servicios de seguridad administrados avanzados, como Amazon Macie, que lo ayuden a detectar y proteger los datos confidenciales almacenados en Amazon S3.
- Si necesita módulos criptográficos validados FIPS 140-3 al acceder a AWS a través de una interfaz de línea de comandos o una API, utilice un punto de conexión de FIPS. Para obtener más información sobre los puntos de conexión de FIPS disponibles, consulte [Estándar de procesamiento de la información federal \(FIPS\) 140-3](#).

Se recomienda encarecidamente no introducir nunca información confidencial o sensible, como, por ejemplo, direcciones de correo electrónico de clientes, en etiquetas o campos de formato libre, tales como el campo Nombre. Esto incluye cuando trabaja con Amazon Redshift u otros Servicios de AWS a través de la consola, la API, la AWS CLI o los AWS SDK. Cualquier dato que ingrese en etiquetas o campos de formato libre utilizados para nombres se puede emplear para los registros de facturación o diagnóstico. Si proporciona una URL a un servidor externo, recomendamos encarecidamente que no incluya información de credenciales en la URL a fin de validar la solicitud para ese servidor.

Cifrado de datos

La protección de los datos se refiere a salvaguardarlos mientras se encuentran en tránsito (cuando se desplazan desde y hacia Amazon Redshift) y en reposo (cuando están almacenados en los discos de los centros de datos de Amazon Redshift). Los datos en tránsito se pueden proteger mediante el uso de SSL o cifrado del lado del cliente. Dispone de las siguientes opciones para proteger los datos en reposo en Amazon Redshift.

- Uso del cifrado del lado del servidor: solicita a Amazon Redshift que cifre sus datos antes de guardarlos en los discos de sus centros de datos y que los descifre cuando descargue los objetos.
- Uso del cifrado del lado del cliente: puede cifrar los datos del lado del cliente y cargar los datos cifrados en Amazon Redshift. En este caso, administra el proceso de cifrado, las claves de cifrado y las herramientas relacionadas.

Cifrado en reposo

El cifrado del lado del servidor representa el cifrado de datos en reposo; esto implica que Amazon Redshift cifra opcionalmente los datos a medida que los escribe en sus centros de datos y los descifra cuando accede a ellos. Siempre que autentique su solicitud y tenga permiso de acceso, no existe diferencia alguna en la forma de obtener acceso a datos cifrados o sin cifrar.

Amazon Redshift protege los datos en reposo a través del cifrado. De forma opcional, puede proteger todos los datos almacenados en los discos en un clúster y todas las copias de seguridad en Amazon S3 con Advanced Encryption Standard AES-256.

Para administrar las claves que se usan para cifrar y descifrar los recursos de Amazon Redshift, utiliza [AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#). AWS KMS combina hardware y software seguros y de gran disponibilidad para proporcionar un sistema de administración de claves con escala para la nube. Si utiliza AWS KMS, puede crear claves de cifrado y definir las políticas que controlan cómo se pueden utilizar dichas claves. AWS KMS es compatible con AWS CloudTrail, lo que permite auditar el uso de claves para comprobar que las claves se utilizan de forma adecuada. Puede utilizar las claves de AWS KMS en combinación con Amazon Redshift y los servicios admitidos de AWS. Para obtener una lista de los servicios que admiten AWS KMS, consulte [Cómo los servicios de AWS usan AWS KMS](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Si decide administrar el clúster aprovisionado o la contraseña de administrador del espacio de nombres sin servidor con AWS Secrets Manager, Amazon Redshift también acepta una clave de AWS KMS adicional que AWS Secrets Manager utiliza para cifrar sus credenciales. Esta clave adicional puede ser una clave generada automáticamente en AWS Secrets Manager o una clave personalizada proporcionada por usted.

El editor de consultas v2 de Amazon Redshift almacena de forma segura la información introducida en el editor de consultas de la siguiente manera:

- el nombre de recurso de Amazon (ARN) de la clave KMS que se utiliza para cifrar los datos del editor de consultas v2
- la información de conexión de base de datos
- los nombres y el contenido de archivos y carpetas

El editor de consultas v2 de Amazon Redshift cifra la información mediante el cifrado del nivel del bloque con su clave KMS o la clave KMS de la cuenta del servicio. El cifrado de los datos de Amazon Redshift se controla mediante las propiedades del clúster de Amazon Redshift.

Temas

- [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#)

Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift

En Amazon Redshift, la base de datos se cifra de forma predeterminada para proteger los datos en reposo. El cifrado de la base de datos se aplica al clúster y también a las instantáneas.

Puede modificar un clúster no cifrado para utilizar el cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS). Para ello, puede usar una clave propiedad de AWS o una clave administrada por el cliente. Cuando modifica su clúster para habilitar el cifrado de AWS KMS, Amazon Redshift migra sus datos de manera automática a un nuevo clúster cifrado. Las instantáneas creadas a partir del clúster cifrado también se cifran. También puede migrar un clúster cifrado a un clúster sin cifrar modificando el clúster y cambiando la opción Encrypt database (Cifrar base de datos). Para obtener más información, consulte [Cambio del cifrado del clúster](#).

Aunque puede transformar el clúster cifrado predeterminado en uno sin cifrar después de crear el clúster, le recomendamos que mantenga cifrado el clúster que contenga datos confidenciales. Además, es posible que sea obligatorio utilizar cifrado según las directrices o regulaciones que rigen los datos. Por ejemplo, el Estándar de seguridad de datos (Data Security Standard, DSS) del sector de tarjetas de pago (Payment Card Industry, PCI), la Ley de Sarbanes-Oxley (SOX), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) y otras regulaciones similares proporcionan directrices para el manejo de tipos específicos de datos.

Amazon Redshift utiliza una jerarquía de claves de cifrado para cifrar la base de datos. Puede usar AWS Key Management Service (AWS KMS) o un módulo de seguridad por hardware (HSM) para administrar las claves de cifrado de nivel superior en esta jerarquía. El proceso que utiliza Amazon Redshift para el cifrado varía según la manera en que usted administra las claves. Amazon Redshift se integra automáticamente a AWS KMS, pero no a un HSM. Cuando utilice un HSM, deberá usar certificados de cliente y servidor para configurar una conexión segura entre Amazon Redshift y el HSM.

Mejoras en el proceso de cifrado para mejorar el rendimiento y la disponibilidad

Cifrado con nodos RA3

Las actualizaciones del proceso de cifrado de los nodos RA3 han mejorado mucho la experiencia. Las consultas de lectura y las de escritura se pueden ejecutar durante el proceso con un menor impacto en el rendimiento del cifrado. Además, el cifrado finaliza mucho más rápido. Los pasos del proceso actualizado incluyen una operación de restauración y la migración de los metadatos del clúster a un clúster de destino. La experiencia mejorada se aplica a tipos de cifrado como AWS KMS,

por ejemplo. Cuando tiene volúmenes de datos a escala de petabytes, la operación se ha reducido de semanas a días.

Antes de cifrar el clúster, si tiene previsto seguir ejecutando cargas de trabajo de bases de datos, puede mejorar el rendimiento y acelerar el proceso agregando nodos con un cambio de tamaño elástico. No puede utilizar el cambio de tamaño elástico cuando el cifrado está en proceso, así que hágalo antes de cifrar. Tenga en cuenta que agregar nodos suele generar un costo más alto.

Cifrado con otros tipos de nodos

Al cifrar un clúster con nodos DC2, no tiene la capacidad de ejecutar consultas de escritura, como ocurre con los nodos RA3. Solo se pueden ejecutar consultas de lectura.

Notas de uso para el cifrado con nodos RA3

La siguiente información y los recursos le ayudan a prepararse para el cifrado y a monitorear el proceso.

- Ejecución de consultas después de iniciar el cifrado: una vez iniciado el cifrado, las lecturas y escrituras están disponibles en unos quince minutos. El tiempo que tarda todo el proceso de cifrado en completarse depende de la cantidad de datos del clúster y de los niveles de carga de trabajo.
- ¿Cuánto tarda el cifrado? - El tiempo necesario para cifrar los datos depende de varios factores: entre ellos, la cantidad de cargas de trabajo en ejecución, los recursos informáticos que se utilizan, la cantidad de nodos y el tipo de nodos. Le recomendamos que primero realice el cifrado en un entorno de pruebas. Como regla general, si trabaja con volúmenes de datos en petabytes, es probable que el cifrado tarde entre 1 y 3 días en completarse.
- ¿Cómo sé que el cifrado ha finalizado? - Tras habilitar el cifrado, al completar la primera instantánea se confirma que el cifrado se ha completado.
- Revertir el cifrado: si necesita revertir la operación de cifrado, la mejor forma de hacerlo es restaurar desde la copia de seguridad más reciente realizada antes de iniciar el cifrado. Deberá volver a aplicar las actualizaciones nuevas (actualizaciones/eliminaciones/inserciones) después de la última copia de seguridad.
- Realizar una restauración de tablas: tenga en cuenta que no puede restaurar una tabla de un clúster no cifrado a un clúster cifrado.
- Cifrado de un clúster de un solo nodo: el cifrado de un clúster de un solo nodo tiene limitaciones de rendimiento. Se tarda más que el cifrado en un clúster de varios nodos.

- Creación de una copia de seguridad después del cifrado: al cifrar los datos del clúster, no se crea una copia de seguridad hasta que el clúster esté completamente cifrado. El tiempo que dure puede variar. El tiempo necesario para realizar la copia de seguridad puede ser de horas a días, en función del tamaño del clúster. Una vez completo el cifrado, es posible que se produzca un retraso antes de que pueda crear una copia de seguridad.

Tenga en cuenta que como durante el proceso de cifrado se produce una operación de copia de seguridad y restauración, las tablas o vistas materializadas creadas con `BACKUP NO` no se retienen. Para obtener más información, consulte [CREATE TABLE](#) o [CREATE MATERIALIZED VIEW](#).

Temas

- [Cifrado mediante AWS KMS](#)
- [Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware](#)
- [Rotación de claves de cifrado](#)
- [Cambio del cifrado del clúster](#)
- [Migración a un clúster cifrado con HSM](#)
- [Rotación de las claves de cifrado](#)

Cifrado mediante AWS KMS

Cuando elige AWS KMS para administrar las claves con Amazon Redshift, hay una jerarquía de cuatro niveles en las claves de cifrado. Estas claves, en orden jerárquico, son la clave raíz, una clave de cifrado de clúster (CEK), una clave de cifrado de base de datos (DEK) y claves de cifrado de datos.

Cuando inicia el clúster, Amazon Redshift devuelve una lista de las AWS KMS keys que Amazon Redshift o la cuenta de AWS ha creado o tiene permiso para utilizar en AWS KMS. Seleccione una clave KMS para utilizar como la clave raíz en la jerarquía de cifrado.

De forma predeterminada, Amazon Redshift selecciona una clave propiedad de AWS generada automáticamente como clave raíz para que la cuenta de AWS la utilice en Amazon Redshift.

Si no desea utilizar la clave predeterminada, debe tener (o crear) una clave KMS administrada por el cliente por separado en AWS KMS antes de lanzar su clúster en Amazon Redshift. Las claves administradas por el cliente le ofrecen una mayor flexibilidad, incluida la opción de crear, rotar,

desactivar, definir los controles de acceso y auditar las claves de cifrado que se utilizan para proteger los datos. Para obtener más información sobre la creación de claves KMS, consulte [Creating Keys](#) (Creación de claves) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Si desea utilizar una clave de AWS KMS de otra cuenta de AWS, debe tener permiso para utilizar la clave y especificar su nombre de recurso de Amazon (ARN) en Amazon Redshift. Para obtener más información acerca del acceso a las claves en AWS KMS, consulte [Control del acceso a sus claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

Después de elegir una clave raíz, Amazon Redshift le solicitará a AWS KMS que genere una clave de datos y la cifre con la clave raíz seleccionada. Esta clave de datos se utiliza como la CEK en Amazon Redshift. AWS KMS exporta la CEK cifrada a Amazon Redshift, donde se almacena internamente en el disco en una red separada del clúster junto con la autorización de la clave KSM y el contexto de cifrado de la CEK. Solo se exporta la CEK cifrada a Amazon Redshift; la clave KMS permanece en AWS KMS. Amazon Redshift también transmite la CEK cifrada a través de un canal seguro al clúster y la carga en la memoria. Luego, Amazon Redshift llama a AWS KMS para descifrar la CEK y carga la CEK descifrada en la memoria. Para obtener más información acerca de las autorizaciones, el contexto de cifrado y otros conceptos relacionados con AWS KMS, consulte [Conceptos](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.

A continuación, Amazon Redshift genera aleatoriamente una clave para utilizarla como la DEK y la carga en la memoria del clúster. La CEK descifrada se utiliza para cifrar la DEK, que luego se transmite a través de un canal seguro desde el clúster para que la almacene internamente Amazon Redshift en el disco a través de una red separada del clúster. Como sucede con la CEK, ambas versiones cifradas y descifradas de la DEK se cargan en la memoria del clúster. La versión descifrada de la DEK se utiliza posteriormente para cifrar las claves de cifrado individuales que se generan aleatoriamente para cada bloque de datos de la base de datos.

Cuando se reinicia el clúster, Amazon Redshift comienza a funcionar con las versiones cifradas de la CEK y la DEK almacenadas internamente, las vuelve a cargar en la memoria y, luego, llama a AWS KMS para que descifre de nuevo la CEK con la clave KSM para poder cargarla en la memoria. La CEK descifrada se utiliza posteriormente para descifrar la DEK nuevamente, y la DEK descifrada se carga en la memoria y se utiliza para cifrar y descifrar las claves de bloque de datos según sea necesario.

Para obtener más información acerca de la creación de clústeres de Amazon Redshift que están cifrados con claves de AWS KMS, consulte [Creación de un clúster](#).

Copia de instantáneas cifradas por AWS KMS en otra Región de AWS

Las claves de AWS KMS son específicas de una Región de AWS. Si desea habilitar la copia de instantáneas de Amazon Redshift desde un clúster de origen cifrado a otra Región de AWS, pero desea utilizar una clave AWS KMS propia para instantáneas en el destino, debe configurar una concesión para que Amazon Redshift utilice una clave raíz en la cuenta en la Región de AWS de destino. Esta concesión permite a Amazon Redshift cifrar instantáneas en la Región de AWS de destino. Si desea que las instantáneas en el destino estén cifradas por una clave propiedad de Región de AWS, no necesita configurar ninguna concesión en la Región de AWS de destino. Para obtener más información acerca de la copia de instantáneas entre regiones, consulte [Copia de una instantánea a otra región de AWS](#).

Note

Si habilita la copia de instantáneas desde un clúster cifrado y utiliza AWS KMS como la clave raíz, no puede cambiar el nombre del clúster, ya que el nombre del clúster es parte del contexto de cifrado. Si debe cambiar el nombre del clúster, puede desactivar la copia de instantáneas en la región de AWS de origen, cambiar el nombre del clúster y, luego, configurar y habilitar de nuevo la copia de instantáneas.

A continuación se detalla el proceso para configurar la autorización para la copia de instantáneas.

1. En la región de AWS de destino, cree una autorización de copia de instantáneas llevando a cabo las siguientes acciones:
 - Si no dispone de una clave de AWS KMS, cree una. Para obtener más información sobre cómo crear claves de AWS KMS, consulte [Creación de claves](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Key Management Service.
 - Especifique un nombre para la autorización de copia de instantáneas. Este nombre debe ser único en esa región de AWS para su cuenta de AWS.
 - Especifique el ID de la clave de AWS KMS para la que crea la autorización. Si no especifica un ID de clave, la autorización se aplica a la clave predeterminada.
2. En la región de AWS de origen, habilite la copia de instantáneas y especifique el nombre de la autorización de copia de instantáneas que creó en la región de AWS de destino.

Este proceso anterior solo es necesario si habilita la copia de instantáneas a través de la AWS CLI, la API de Amazon Redshift o los SDK. Si utiliza la consola, Amazon Redshift proporciona el flujo de

trabajo adecuado para configurar la autorización cuando usted habilita la copia de instantáneas entre regiones. Para obtener más información acerca de la configuración para copiar instantáneas entre regiones con clústeres cifrados por AWS KMS mediante la consola, consulte [Configuración de la copia de instantáneas entre regiones para un clúster cifrado por AWS KMS](#).

Antes de copiar la instantánea en la región de AWS de destino, Amazon Redshift descifra la instantánea con la clave raíz en la región de AWS de origen y la vuelve a cifrar temporalmente utilizando una clave de RSA generada de forma aleatoria que Amazon Redshift administra de manera interna. Luego, Amazon Redshift copia la instantánea a través de un canal seguro en la región de AWS de destino, descifra la instantánea con la clave de RSA administrada internamente y, a continuación, vuelve a cifrar la instantánea con la clave raíz en la región de AWS de destino.

Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware

Si no utiliza AWS KMS para la administración de las claves, puede usar un módulo de seguridad de hardware (HSM) para administrar las claves con Amazon Redshift.

Important

No se admite el cifrado de HSM para los tipos de nodos DC2 y RA3.

Los HSM son dispositivos que proporcionan control directo de la generación y administración de claves. Proporcionan más seguridad, ya que separan la administración de claves de las capas de aplicación y base de datos. Amazon Redshift admite AWS CloudHSM Classic para la administración de claves. El proceso de cifrado es diferente cuando usa HSM para administrar las claves de cifrado en lugar de AWS KMS.

Important

Amazon Redshift solo es compatible con AWS CloudHSM Classic. No se admite el servicio AWS CloudHSM más reciente.

AWS CloudHSM Classic está cerrado para los clientes nuevos. Para obtener más información, consulte [Precios de CloudHSM Classic](#). AWS CloudHSM Classic no está disponible en todas las regiones de AWS. Para obtener más información acerca de las regiones de AWS disponibles, consulte la [Tabla de regiones de AWS](#).

Cuando configura el clúster para utilizar un HSM, Amazon Redshift envía una solicitud al HSM para generar y almacenar una clave para utilizarla como la CEK. Sin embargo, a diferencia de AWS KMS, el HSM no exporta la CEK a Amazon Redshift. En cambio, Amazon Redshift genera aleatoriamente la DEK en el clúster y la transmite al HSM para que se cifre con la CEK. El HSM devuelve la DEK cifrada a Amazon Redshift, donde se cifra aún más utilizando una clave raíz interna que se genera de forma aleatoria y se almacena internamente en el disco en una red separada del clúster. Amazon Redshift también carga la versión descifrada de la DEK en la memoria del clúster para que se pueda utilizar para cifrar y descifrar las claves individuales de los bloques de datos.

Si se reinicia el clúster, Amazon Redshift descifra la DEK con doble cifrado que se almacenó de forma interna con la clave raíz interna para que la DEK almacenada de forma interna vuelva al estado cifrado por la CEK. Luego, la DEK cifrada por la CEK se transmite al HSM para que se descifre y transfiera de nuevo a Amazon Redshift, donde se puede cargar en la memoria otra vez para utilizarla con las claves individuales de los bloques de datos.

Configuración de una conexión segura entre Amazon Redshift y un HSM

Cuando elige utilizar un HSM para la administración de la clave del clúster, debe configurar un enlace de red seguro entre Amazon Redshift y el HSM. Para hacerlo, necesita configurar los certificados de cliente y servidor. La conexión segura se utiliza para transmitir las claves de cifrado entre el HSM y Amazon Redshift durante las operaciones de cifrado y descifrado.

Amazon Redshift crea un certificado público de cliente a partir de un par de claves, una privada y otra pública generadas aleatoriamente. Estas se cifran y almacenan internamente. Descargue y registre el certificado de cliente público en el HSM, y asígnelo a la partición de HSM aplicable.

Tiene que proporcionar a Amazon Redshift la dirección IP del HSM, el nombre de partición del HSM, la contraseña de partición del HSM y un certificado de servidor del HSM público, que se cifra utilizando una clave raíz interna. Amazon Redshift completa el proceso de configuración y verifica que puede conectarse al HSM. Si no puede conectarse, el clúster se coloca en el estado INCOMPATIBLE_HSM y no se crea. En este caso, debe eliminar el clúster incompleto y volver a intentarlo.

Important

Cuando modifica el clúster para que use una partición de HSM diferente, Amazon Redshift verifica que pueda conectarse a la nueva partición, pero no verifica si existe una clave de cifrado válida. Antes de usar la nueva partición, debe replicar las claves en la nueva partición. Si el clúster se reinicia y Amazon Redshift no puede encontrar una clave válida, el reinicio

produce un error. Para obtener más información, consulte [Replicación de claves en varios HSM](#).

Después de la configuración inicial, si Amazon Redshift no puede conectarse al HSM, se registra un evento. Para obtener más información acerca de estos eventos, consulte [Notificaciones de eventos de Amazon Redshift](#).

Rotación de claves de cifrado

En Amazon Redshift, puede rotar las claves de cifrado de los clústeres cifrados. Cuando inicia el proceso de rotación de claves, Amazon Redshift rota la CEK del clúster especificado y de cualquier instantánea automatizada o manual del clúster. Amazon Redshift también rota la DEK del clúster especificado, pero no puede rotar la DEK de las instantáneas mientras están almacenadas internamente en Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) y permanecen cifradas con la DEK existente.

Mientras la rotación está en curso, el clúster entra en el estado `ROTATING_KEYS` hasta que finaliza el proceso, momento en el que vuelve al estado `AVAILABLE`. Amazon Redshift administra el descifrado y el recifrado durante el proceso de rotación de claves.

Note

No puede cambiar claves para instantáneas que no tienen un clúster de origen. Antes de eliminar un clúster, verifique si sus instantáneas dependen de una rotación de claves.

Debido a que el clúster no está disponible momentáneamente durante el proceso de rotación de claves, debe cambiar las claves solo cuando lo requieran los datos o cuando sospeche que las claves están en riesgo. Como práctica recomendada, debe revisar el tipo de datos que almacena y planificar la frecuencia con la que cambia las claves que cifran esos datos. La frecuencia de la rotación de claves varía según las políticas corporativas de seguridad de datos y cualquier estándar que se refiera a información confidencial y conformidad normativa. Asegúrese de que el plan equilibre las necesidades de seguridad con las consideraciones de disponibilidad para el clúster.

Para obtener más información acerca de rotación de claves, consulte [Rotación de las claves de cifrado](#).

Cambio del cifrado del clúster

Puede modificar un clúster no cifrado para que use el cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS), mediante una clave propiedad de AWS o una clave administrada por el cliente. Cuando modifica su clúster para habilitar el cifrado de AWS KMS, Amazon Redshift migra sus datos de manera automática a un nuevo clúster cifrado. También puede migrar un clúster no cifrado a un clúster cifrado modificando el clúster.

Durante la operación de migración, el clúster se encuentra disponible en modo de solo lectura y su estado es `resizing` (cambiando tamaño).

Si el clúster está configurado para permitir la copia de instantáneas entre regiones de AWS, debe desactivarla antes de cambiar el cifrado. Para obtener más información, consulte [Copia de una instantánea a otra región de AWS](#) y [Configuración de la copia de instantáneas entre regiones para un clúster cifrado por AWS KMS](#). No puede habilitar el cifrado de Hardware Security Module (HSM, Módulo de seguridad de hardware) modificando el clúster. En lugar de ello, debe crear un nuevo clúster cifrado con HSM y migrar los datos al nuevo clúster. Para obtener más información, consulte [Migración a un clúster cifrado con HSM](#).

Amazon Redshift console

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el clúster del cual desea modificar el cifrado.
3. Seleccione Propiedades.
4. En la sección Database configurations (Configuraciones de las bases de datos), elija Edit (Editar) y, luego, Edit encryption (Editar cifrado).
5. Elija alguna de las opciones de cifrado y seleccione Save changes (Guardar cambios).

AWS CLI

Para modificar su clúster no cifrado para usar AWS KMS, ejecute el comando de la CLI `modify-cluster` y especifique `--encrypted`, tal como se muestra a continuación. De forma predeterminada, se utiliza la clave de KMS predeterminada. Para especificar una clave administrada por el cliente, incluya la opción `--kms-key-id`.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> --encrypted --kms-key-id  
<value>
```

Para quitar el cifrado de su clúster, ejecute el siguiente comando de la CLI.

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier <value> --no-encrypted
```

Migración a un clúster cifrado con HSM

Para migrar un clúster sin cifrar a un clúster cifrado mediante un módulo de seguridad de hardware (HSM), debe crear un nuevo clúster cifrado y trasladar los datos al nuevo clúster. No puede realizar una migración a un clúster cifrado con HSM modificando el clúster.

Para migrar de un clúster sin cifrar a un clúster cifrado con HSM, primero debe descargar los datos del clúster de origen existente. A continuación, vuelva a cargar los datos en un clúster nuevo, o clúster de destino, con la configuración de cifrado que desee. Para obtener más información sobre cómo lanzar un clúster cifrado, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).

Durante el proceso de migración, el clúster de origen está disponible para consultas de solo lectura hasta el último paso. El último paso consiste en cambiar el nombre de los clústeres de destino y de origen, lo que cambia los puntos de enlace para que todo el tráfico se dirija al nuevo clúster de destino. El clúster de destino no está disponible hasta que se reinicia después de cambiarle el nombre. Suspenda todas las cargas de datos y otras operaciones de escritura en el clúster de origen mientras durante la transferencia de los datos.

Para preparar la migración

1. Identifique todos los sistemas dependientes que interactúan con Amazon Redshift, por ejemplo, las herramientas de inteligencia empresarial (BI) y los sistemas de extracción, transformación y carga (ETL).
2. Identifique las consultas de validación que permiten probar la migración.

Por ejemplo, puede utilizar la consulta siguiente para buscar el número de tablas definidas por el usuario.

```
select count(*)  
from pg_table_def  
where schemaname != 'pg_catalog';
```

La consulta siguiente devuelve una lista de todas las tablas definidas por el usuario y el número de filas de cada tabla.

```
select "table", tbl_rows
from svv_table_info;
```

3. Elija un buen momento para la migración. Para encontrar un momento en el que el uso del clúster sea mínimo, monitorice las métricas del clúster, como la utilización de la CPU y el número de conexiones a la base de datos. Para obtener más información, consulte [Visualización de datos de rendimiento del clúster](#).
4. Elimine las tablas que no se utilicen.

Para crear una lista de tablas con el número de veces que se ha consultado cada tabla, ejecute la consulta siguiente.

```
select database,
schema,
table_id,
"table",
round(size::float/(1024*1024)::float,2) as size,
sortkey1,
nvl(s.num_qs,0) num_qs
from svv_table_info t
left join (select tbl,
perm_table_name,
count(distinct query) num_qs
from stl_scan s
where s.userid > 1
and s.perm_table_name not in ('Internal worktable','S3')
group by tbl,
perm_table_name) s on s.tbl = t.table_id
where t."schema" not in ('pg_internal');
```

5. Lance un clúster cifrado nuevo.

Utilice el mismo número de puerto para el clúster de destino que para el clúster de origen. Para obtener más información sobre cómo lanzar un clúster cifrado, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).

6. Configure el proceso de descarga y carga.

Puede utilizar la [utilidad Unload/Copy de Amazon Redshift](#) para facilitar la migración de datos entre clústeres. La utilidad exporta los datos del clúster de origen a una ubicación en Amazon S3. Los datos se cifran con AWS KMS. A continuación, la utilidad importa automáticamente los datos en el clúster de destino. También puede usar la utilidad para limpiar Amazon S3 una vez finalizada la migración.

7. Ejecute una prueba para verificar el proceso y estimar durante cuánto tiempo deben suspenderse las operaciones de escritura.

Durante las operaciones de descarga y carga, mantenga la consistencia de los datos suspendiendo las cargas de datos y otras operaciones de escritura. Ejecute el proceso de descarga y carga usando una de sus tablas más grandes para realizar una estimación del tiempo.

8. Cree los objetos de base de datos, como esquemas, vistas y tablas. Los scripts de [AdminViews](#) del repositorio GitHub de AWS pueden ayudarlo a generar las instrucciones de lenguaje de definición de datos (DDL) necesarias.

Para migrar el clúster

1. Detenga todos los procesos ETL en el clúster de origen.

Para confirmar que no hay operaciones de escritura en proceso, utilice la consola de administración de Amazon Redshift para monitorear las IOPS de escritura. Para obtener más información, consulte [Visualización de datos de rendimiento del clúster](#).

2. Ejecute las consultas de validación que identificó anteriormente para recopilar información sobre el clúster de origen sin cifrar antes de la migración.
3. (Opcional) Cree una cola de administración de cargas de trabajo (WLM) para utilizar el máximo de recursos disponibles, tanto en el clúster de origen como en el de destino. Por ejemplo, cree una cola denominada `data_migrate` y configúrela con una memoria del 95 por ciento y una simultaneidad de 4. Para obtener más información, consulte [Enrutamiento de consultas a las colas en función de los grupos de usuarios y consultas](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
4. Ejecute `UnloadCopyUtility` utilizando la cola `data_migrate`.

Monitoree el proceso de UNLOAD y COPY a través de la consola de Amazon Redshift.

5. Vuelva a ejecutar las consultas de validación y verifique que los resultados coinciden con los del clúster de origen.

6. Cambie el nombre de los clústeres de origen y de destino para intercambiar los puntos de enlace. Para evitar interrupciones, realice esta operación fuera del horario normal de trabajo.
7. Compruebe que puede conectarse al clúster de destino utilizando todos sus clientes SQL, como las herramientas de ETL y de generación de informes.
8. Cierre el clúster de origen sin cifrar.

Rotación de las claves de cifrado

Puede utilizar el siguiente procedimiento para rotar las claves de cifrado con la consola de Amazon Redshift.

Rotar las claves de cifrado de un clúster.

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el clúster del cual desea actualizar las claves de cifrado.
3. Para Actions (Acciones), haga clic en Rotate encryption (Rotar cifrado) para mostrar la página Rotate encryption keys (Rotar claves de cifrado).
4. En la página Rotate encryption keys (Rotar claves de cifrado), haga clic en Rotate encryption keys (Rotar claves de cifrado).

Cifrado en tránsito

Puede configurar su entorno para proteger los datos sobre confidencialidad e integridad en tránsito.

Cifrado de datos en tránsito entre un clúster de Amazon Redshift y clientes SQL a través de JDBC/ODBC:

- Puede conectarse a clústeres de Amazon Redshift desde herramientas de cliente SQL mediante conexiones Java Database Connectivity (JDBC) y Open Database Connectivity (ODBC).
- Amazon Redshift admite las conexiones de capa de conexión segura (SSL) para cifrar datos y los certificados de servidor para validar el certificado del servidor al que se conecta el cliente. El cliente se conecta al nodo principal de un clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#).

- Para admitir las conexiones SSL, Amazon Redshift crea e instala los certificados emitidos por AWS Certificate Manager (ACM) en cada clúster. Para obtener más información, consulte [Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL](#).
- Para proteger los datos en tránsito dentro de la nube de AWS, Amazon Redshift usa SSL con aceleración por hardware para comunicarse con Amazon S3 o Amazon DynamoDB en las operaciones de COPY, UNLOAD, copia de seguridad y restauración.

Cifrado de datos en tránsito entre un clúster de Amazon Redshift y Amazon S3 o DynamoDB:

- Amazon Redshift usa SSL con aceleración por hardware para comunicarse con Amazon S3 o DynamoDB en las operaciones de COPY, UNLOAD, copia de seguridad y restauración.
- Redshift Spectrum admite el cifrado del lado del servidor (SSE) de Amazon S3 mediante el uso de la clave predeterminada de su cuenta administrada por AWS Key Management Service (KMS).
- Cifre las cargas de Amazon Redshift con Amazon S3 y AWS KMS. Para obtener más información, consulte [Encrypt Your Amazon Redshift Loads with Amazon S3 and AWS KMS](#).

Cifrado y firma de datos en tránsito entre los clientes de la AWS CLI, el SDK o la API, y los puntos de enlace de Amazon Redshift:

- Amazon Redshift proporciona puntos de enlace HTTPS para cifrar datos en tránsito.
- Para proteger la integridad de las solicitudes de la API a Amazon Redshift, las llamadas a la API deben estar firmadas por la persona que llama. Las llamadas se firman con un certificado X.509 o con la clave de acceso secreta de AWS del cliente, según el proceso de firma de Signature Version 4 (Sigv4). Para obtener más información, consulte [Proceso de firma Signature Version 4](#) en la Referencia general de AWS.
- Use la AWS CLI o alguno de los AWS SDK para efectuar solicitudes a AWS. Estas herramientas firman automáticamente las solicitudes con la clave de acceso especificada al configurar las herramientas.

Cifrado de datos en tránsito entre los clústeres de Amazon Redshift y el editor de consultas v2 de Amazon Redshift

- Los datos se transmiten entre el editor de consultas v2 y los clústeres de Amazon Redshift a través de un canal con cifrado de TLS.

Administración de claves

Puede configurar su entorno para proteger los datos con las claves.

- Amazon Redshift se integra automáticamente a AWS Key Management Service (AWS KMS) para la administración de claves. AWS KMS utiliza el cifrado de sobres. Para obtener más información, consulte [Cifrado de sobre](#).
- Cuando las claves de cifrado se administran en AWS KMS, Amazon Redshift usa una arquitectura de cuatro niveles basada en claves para el cifrado. La arquitectura consta de claves de cifrado de datos AES-256 generadas aleatoriamente, una clave de base de datos, una clave de clúster y una clave raíz. Para obtener más información, consulte [Cómo Amazon Redshift usa AWS KMS](#).
- Puede crear su propia clave administrada por el cliente en AWS KMS. Para obtener más información, consulte [Creación de claves](#).
- También puede importar su propio material de claves para las nuevas AWS KMS keys. Para obtener más información, consulte [Importación de material de claves en AWS Key Management Service \(AWS KMS\)](#).
- Amazon Redshift admite la administración de claves de cifrado en módulos de seguridad de hardware (HSM) externos. El HSM puede estar ubicado en las instalaciones o ser AWS CloudHSM. Cuando utilice un HSM, deberá usar certificados de cliente y servidor para configurar una conexión segura entre Amazon Redshift y el HSM. Amazon Redshift solo admite AWS CloudHSM Classic para la administración de claves. Para obtener más información, consulte [Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware](#). Para obtener más información sobre AWS CloudHSM, consulte [¿Qué es AWS CloudHSM?](#)
- Puede cambiar las claves de cifrado para los clústeres cifrados. Para obtener más información, consulte [Rotación de claves de cifrado](#).

Tokenización de datos

La tokenización es el proceso que consiste en reemplazar valores reales con valores opacos con fines de seguridad de datos. Las aplicaciones que tienen muchos requisitos en torno a la seguridad utilizan la tokenización para reemplazar la información confidencial, como la información de identificación personal (PII) o la información de salud protegida (PHI), con tokens para reducir los riesgos de seguridad. La destokenización revierte los tokens con valores reales para los usuarios autorizados con las políticas de seguridad adecuadas.

Para la integración a servicios de tokenización de terceros, puede utilizar las funciones definidas por el usuario (UDF) de Amazon Redshift que cree con [AWS Lambda](#). Para obtener más información, consulte [Funciones de Lambda definidas por el usuario](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. Por ejemplo, consulte [Protegrity](#).

Amazon Redshift envía solicitudes de tokenización a un servidor de tokenización al que se accede a través de una API REST o un punto de enlace predefinido. Dos o más funciones de Lambda complementarias procesan las solicitudes de tokenización y destokenización. Para este procesamiento, puede usar las funciones de Lambda proporcionadas por un proveedor de tokenización externo. También puede utilizar las funciones de Lambda que registre como las UDF de Lambda en Amazon Redshift.

Por ejemplo, supongamos que se envía una consulta que invoca una UDF de tokenización o destokenización en una columna. El clúster de Amazon Redshift almacena las filas de argumentos aplicables y envía en paralelo esas filas a través de lotes a la función de Lambda. Las transferencias de datos entre los nodos informáticos de Amazon Redshift y Lambda se efectúan a través de una conexión de red independiente y aislada que no es accesible para los clientes. La función de Lambda transfiere los datos al punto de enlace del servidor de tokenización. El servidor de tokenización tokeniza o destokeniza los datos según sea necesario y los devuelve. A continuación, las funciones de Lambda transmiten los resultados al clúster de Amazon Redshift para continuar su procesamiento, si fuera necesario, y luego devuelven los resultados de la consulta.

Direccionamiento del tráfico entre redes en Amazon Redshift

Puede dirigir el tráfico a través de rutas de red conocidas y privadas en Amazon Redshift. En esta página se explica cómo dirigir el tráfico en una red corporativa y entre los recursos de la misma Región de AWS.

Para dirigir el tráfico entre Amazon Redshift y los clientes y las aplicaciones de una red corporativa:

- Configure una conexión privada entre su nube virtual privada (VPC) y su red corporativa. Configure una conexión de VPN IPsec a través de Internet o una conexión física privada usando la conexión de AWS Direct Connect. AWS Direct Connect le permite establecer una interfaz virtual privada desde la red en las instalaciones directamente hacia su VPC de Amazon VPC, lo que le proporciona una conexión de red privada con un ancho de banda alto entre la red y la VPC. Con varias interfaces virtuales, puede incluso establecer conectividad privada con varias VPC al tiempo que mantiene aislada la red. Para obtener más información, consulte [¿Qué es AWS Site-to-Site VPN?](#) y [¿Qué es AWS Direct Connect?](#)

Para dirigir el tráfico entre un clúster de Amazon Redshift de una VPC y buckets de Amazon S3 ubicados en la misma región de AWS:

- Configure un punto de enlace de la VPC privado de Amazon S3 para acceder a los datos de Amazon S3 de forma privada desde una carga o descarga de ETL. Para obtener más información, consulte [Puntos de enlace para Amazon S3](#).
- Habilite “Enhanced VPC routing” (Enrutamiento mejorado de VPC) para un clúster de Amazon Redshift y especifique un punto de enlace de la VPC de Amazon S3 de destino. A continuación, el tráfico generado por los comandos COPY, UNLOAD o CREATE LIBRARY de Amazon Redshift pasará por el punto de enlace privado. Para obtener más información, consulte [Activación del enrutamiento de VPC mejorado](#).

Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift

El acceso a Amazon Redshift requiere credenciales que AWS puede utilizar para autenticar las solicitudes. Estas credenciales deben tener permisos para obtener acceso a los recursos de AWS, como un clúster de Amazon Redshift. En las siguientes secciones, se proporcionan detalles acerca del uso de [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) y Amazon Redshift para ayudar a proteger los recursos controlando quién puede obtener acceso a ellos:

- [Autenticación con identidades](#)
- [Control de acceso](#)

Important

Este tema contiene una colección de prácticas recomendadas para administrar los permisos, las identidades y el acceso seguro. Le recomendamos que se familiarice con las prácticas recomendadas para usar IAM con Amazon Redshift. Entre ellas se incluye el uso de roles de IAM para aplicar permisos. Conocer bien estas secciones le ayudará a mantener un almacenamiento de datos de Amazon Redshift más seguro.

Autenticación con identidades

La autenticación es la manera de iniciar sesión en AWS mediante credenciales de identidad. Debe estar autenticado (haber iniciado sesión en AWS) como Usuario raíz de la cuenta de AWS, como un usuario de IAM o asumiendo un rol de IAM.

Puede iniciar sesión en AWS como una identidad federada mediante las credenciales proporcionadas a través de una fuente de identidad. AWS IAM Identity Center Los usuarios (del IAM Identity Center), la autenticación de inicio de sesión único de su empresa y sus credenciales de Google o Facebook son ejemplos de identidades federadas. Al iniciar sesión como una identidad federada, su gestor habrá configurado previamente la federación de identidades mediante roles de IAM. Cuando accede a AWS mediante la federación, está asumiendo un rol de forma indirecta.

Según el tipo de usuario que sea, puede iniciar sesión en AWS Management Console o en el portal de acceso AWS. Para obtener más información sobre el inicio de sesión en AWS, consulta [Cómo iniciar sesión en su Cuenta de AWS](#) en la Guía del usuario de AWS Sign-In.

Si accede a AWS mediante programación, AWS proporciona un kit de desarrollo de software (SDK) y una interfaz de la línea de comandos (CLI) para firmar criptográficamente las solicitudes mediante el uso de las credenciales. Si no usa las herramientas de AWS, debe firmar las solicitudes. Para obtener más información sobre la firma de solicitudes, consulte [AWSSignature Versión 4 para solicitudes API](#) en la Guía del usuario de IAM.

Independientemente del método de autenticación que use, es posible que deba proporcionar información de seguridad adicional. Por ejemplo, AWS le recomienda el uso de la autenticación multifactor (MFA) para aumentar la seguridad de su cuenta. Para obtener más información, consulte [Autenticación multifactor](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center y [Autenticación multifactor AWS en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Usuario raíz de Cuenta de AWS

Cuando se crea una Cuenta de AWS, se comienza con una identidad de inicio de sesión que tiene acceso completo a todos los recursos y Servicios de AWS de la cuenta. Esta identidad recibe el nombre de usuario raíz de la Cuenta de AWS y se accede a ella iniciando sesión con el email y la contraseña que utilizó para crear la cuenta. Recomendamos encarecidamente que no utilice el usuario raíz para sus tareas diarias. Proteja las credenciales del usuario raíz y utilícelas solo para las tareas que solo el usuario raíz pueda realizar. Para ver la lista completa de las tareas que requieren que inicie sesión como usuario raíz, consulte [Tareas que requieren credenciales de usuario raíz](#) en la Guía del usuario de IAM.

Usuarios y grupos de IAM

Un [usuario de IAM](#) es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos para una sola persona o aplicación. Siempre que sea posible, recomendamos emplear credenciales temporales, en lugar de crear usuarios de IAM que tengan credenciales de larga duración como contraseñas y claves de acceso. No obstante, si tiene casos de uso específicos que requieran credenciales de larga duración con usuarios de IAM, recomendamos rotar las claves de acceso. Para más información, consulte [Rotar las claves de acceso periódicamente para casos de uso que requieran credenciales de larga duración](#) en la Guía del usuario de IAM.

Un [grupo de IAM](#) es una identidad que especifica un conjunto de usuarios de IAM. No puedes iniciar sesión como grupo. Puedes usar los grupos para especificar permisos para varios usuarios a la vez. Los grupos facilitan la administración de los permisos de grandes conjuntos de usuarios. Por ejemplo, podría tener un grupo cuyo nombre fuese IAMAdmins y conceder permisos a dicho grupo para administrar los recursos de IAM.

Los usuarios son diferentes de los roles. Un usuario se asocia exclusivamente a una persona o aplicación, pero la intención es que cualquier usuario pueda asumir un rol que necesite. Los usuarios tienen credenciales de larga duración permanentes; no obstante, los roles proporcionan credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Casos de uso para usuarios de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Roles de IAM

Un [rol de IAM](#) es una identidad de la Cuenta de AWS que dispone de permisos específicos. Es similar a un usuario de IAM, pero no está asociado a una persona determinada. Para asumir temporalmente un rol de IAM en la AWS Management Console, puede [cambiar de una función de usuario a un rol de IAM \(consola\)](#). Puedes asumir un rol llamando a una operación de la AWS CLI o de la API de AWS, o utilizando una URL personalizada. Para más información sobre los métodos para el uso de roles, consulta [Métodos para asumir un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Los roles de IAM con credenciales temporales son útiles en las siguientes situaciones:

- Acceso de usuario federado: para asignar permisos a una identidad federada, puede crear un rol y definir sus permisos. Cuando se autentica una identidad federada, se asocia la identidad al rol y se le conceden los permisos define el rol. Para obtener información acerca de roles de federación, consulte [Crear un rol para un proveedor de identidad de terceros \(federación\)](#) en la Guía de usuario de IAM. Si utiliza el IAM Identity Center, debe configurar un conjunto de permisos. IAM Identity Center correlaciona el conjunto de permisos con un rol en IAM para controlar a qué

pueden acceder las identidades después de autenticarse. Para obtener información acerca de los conjuntos de permisos, consulta [Conjuntos de permisos](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center.

- **Permisos de usuario de IAM temporales:** un usuario de IAM puede asumir un rol de IAM para recibir temporalmente permisos distintos que le permitan realizar una tarea concreta.
- **Acceso entre cuentas:** puede utilizar un rol de IAM para permitir que alguien (una entidad principal de confianza) de otra cuenta acceda a los recursos de la cuenta. Los roles son la forma principal de conceder acceso entre cuentas. No obstante, con algunos Servicios de AWS se puede adjuntar una política directamente a un recurso (en lugar de utilizar un rol como representante). Para obtener información acerca de la diferencia entre los roles y las políticas basadas en recursos para el acceso entre cuentas, consulta [Acceso a recursos entre cuentas en IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Acceso entre servicios:** algunos Servicios de AWS utilizan características de otros Servicios de AWS. Por ejemplo, cuando realiza una llamada en un servicio, es común que ese servicio ejecute aplicaciones en Amazon EC2 o almacene objetos en Amazon S3. Es posible que un servicio haga esto usando los permisos de la entidad principal, usando un rol de servicio o usando un rol vinculado a servicios.
- **Reenviar sesiones de acceso (FAS):** cuando utiliza un rol o un usuario de IAM para llevar a cabo las acciones en AWS, se le considera una entidad principal. Cuando utiliza algunos servicios, es posible que realice una acción que desencadene otra acción en un servicio diferente. FAS utiliza los permisos de la entidad principal para llamar a un Servicio de AWS, combinados con el Servicio de AWS solicitante para realizar solicitudes a servicios posteriores. Las solicitudes de FAS solo se realizan cuando un servicio recibe una solicitud que requiere interacciones con otros Servicios de AWS o recursos para completarse. En este caso, debe tener permisos para realizar ambas acciones. Para obtener información sobre las políticas a la hora de realizar solicitudes de FAS, consulte [Reenviar sesiones de acceso](#).
- **Rol de servicio:** un rol de servicio es un [rol de IAM](#) que adopta un servicio para realizar acciones en su nombre. Un administrador de IAM puede crear, modificar y eliminar un rol de servicio desde IAM. Para obtener más información, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un Servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.
- **Rol vinculado a los servicios:** un rol vinculado a servicios es un tipo de rol de servicio que está vinculado a un Servicio de AWS. El servicio puede asumir el rol para realizar una acción en su nombre. Los roles vinculados a servicios aparecen en la Cuenta de AWS y son propiedad del servicio. Un administrador de IAM puede ver, pero no editar, los permisos de los roles vinculados a servicios.

- Aplicaciones que se ejecutan en Amazon EC2: puede utilizar un rol de IAM que le permita administrar credenciales temporales para las aplicaciones que se ejecutan en una instancia de EC2 y realizan solicitudes a la AWS CLI o a la API de AWS. Es preferible hacerlo de este modo a almacenar claves de acceso en la instancia de EC2. Para asignar un rol de AWS a una instancia de EC2 y ponerla a disposición de todas las aplicaciones, cree un perfil de instancia adjuntado a la instancia. Un perfil de instancia contiene el rol y permite a los programas que se ejecutan en la instancia de EC2 obtener credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Uso de un rol de IAM para conceder permisos a aplicaciones que se ejecutan en instancias Amazon EC2](#) en la Guía del usuario de IAM.

Note

Las sesiones de acceso directo (FAS) en Redshift son válidas solo durante 12 horas. Después de este período, se debe restablecer cualquier sesión de conexión que utilice FAS para integrarse con otros servicios.

Control de acceso

Aunque disponga de credenciales válidas para autenticar las solicitudes, si no tiene permisos, no podrá crear recursos de Amazon Redshift ni obtener acceso a ellos. Por ejemplo, debe tener permisos para crear un clúster de Amazon Redshift, crear una instantánea, agregar una suscripción a eventos, etc.

En las siguientes secciones, se describe cómo administrar los permisos de Amazon Redshift. Recomendamos que lea primero la información general.

- [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de Amazon Redshift](#)
- [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para Amazon Redshift](#)

Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de Amazon Redshift

Cada recurso de AWS pertenece a una cuenta de AWS, y los permisos para crear u obtener acceso a los recursos se rigen por las políticas de permisos. Los administradores de cuentas pueden asociar

políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, usuarios, grupos y roles). Algunos servicios (como AWS Lambda) también permiten asociar políticas de permisos a recursos.

Note

Un administrador de cuentas (o usuario administrador) es un usuario que tiene privilegios de administrador. Para obtener más información, consulte [Prácticas recomendadas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Cuando concede permisos, decide quién debe obtener los permisos, para qué recursos se obtienen permisos y qué acciones específicas desea permitir en esos recursos.

Operaciones y recursos de Amazon Redshift

Amazon Redshift proporciona claves de contexto de condición, acciones y recursos específicos del servicio para su uso en las políticas de permisos de IAM.

Permisos de acceso a Amazon Redshift, Amazon Redshift sin servidor, API de datos de Amazon Redshift y editor de consultas de Amazon Redshift v2

Cuando configura [Control de acceso](#), escribe políticas de permisos que puede adjuntar a una identidad de IAM (políticas basadas en identidad). Para obtener más información detallada de referencia, consulte los siguientes temas en la Referencia de autorizaciones de servicio:

- Para Amazon Redshift, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Amazon Redshift](#) que utilizan el prefijo `redshift:`.
- Para Amazon Redshift sin servidor, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para Amazon Redshift sin servidor](#) que utilizan el prefijo `redshift-serverless:`.
- Para la API de datos de Amazon Redshift, consulte [Acciones, recursos y claves de condiciones para la API de datos de Amazon Redshift](#) que utilizan el prefijo `redshift-data:`.
- Para el editor de consultas de Amazon Redshift v2, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para AWS SQL Workbench \(editor de consultas de Amazon Redshift v2\)](#) que utilizan el prefijo `sqlworkbench:`.

El editor de consultas v2 incluye acciones de solo permiso que no se corresponden directamente con una operación de API. Estas acciones se indican en la Referencia de autorización de servicio con `[permission only]`.

Esta referencia de autorización del servicio contiene información sobre las operaciones de la API que se pueden utilizar en una política de IAM. También incluye el recurso de AWS para el que puede conceder los permisos y las claves de condición que puede incluir para controlar el acceso con mayor precisión. Para obtener más información acerca de las condiciones, consulte [Uso de condiciones de las políticas de IAM para control de acceso preciso](#).

Las acciones se especifican en el campo `Action` de la política, el valor del recurso en el campo `Resource` de la política y las condiciones en el campo `Condition` de la política. Para especificar una acción para Amazon Redshift, use el prefijo `redshift:` seguido del nombre de operación de la API (por ejemplo, `redshift:CreateCluster`).

Titularidad de los recursos

El propietario del recurso es la cuenta de AWS que ha creado el recurso. Es decir, el propietario de los recursos es la cuenta de AWS de la entidad principal (cuenta raíz, usuario de IAM o rol de IAM) que autentica la solicitud que crea el recurso. Los siguientes ejemplos ilustran cómo funciona:

- Si utiliza las credenciales de la cuenta raíz de su cuenta de AWS para crear un clúster de base de datos, su cuenta de AWS será la propietaria del recurso de Amazon Redshift.
- Si crea un rol de IAM en su cuenta de AWS con permisos para crear recursos de Amazon Redshift, cualquier persona que pueda asumir el rol podrá crear recursos de Amazon Redshift. La cuenta de AWS a la que pertenece el rol será la propietaria de los recursos de Amazon Redshift.
- Si crea un usuario de IAM en su cuenta de AWS y le concede permisos para crear recursos de Amazon Redshift, ese usuario también podrá crear recursos de Amazon Redshift. No obstante, su cuenta de AWS, a la que pertenece el usuario, será la propietaria de los recursos de Amazon Redshift. En la mayoría de los casos, no se recomienda este método. Recomendamos crear un rol de IAM y adjuntar permisos al rol y, después, asignarlo a un usuario.

Administración del acceso a los recursos

Una política de permisos describe quién tiene acceso a qué. En la siguiente sección se explican las opciones disponibles para crear políticas de permisos.

Note

En esta sección, también se explica el uso de IAM en el contexto de Amazon Redshift. No se proporciona información detallada sobre el servicio de IAM. Para ver la documentación

completa de IAM, consulte [What is IAM?](#) (¿Qué es IAM?) en la Guía del usuario de IAM. Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte [Referencia de políticas de AWS IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Las políticas asociadas a una identidad de IAM se denominan políticas basadas en identidad (políticas de IAM) y las políticas asociadas a un recurso se denominan políticas basadas en recursos. Amazon Redshift solo admite políticas basadas en identidad (políticas del IAM).

Políticas basadas en identidades (políticas de IAM)

Puede asignar permisos adjuntando políticas a una función de IAM y, a continuación, asignando esa función a un usuario o grupo. A continuación, se ofrece un ejemplo de una política que contiene permisos para crear, eliminar, modificar y reiniciar clústeres de Amazon Redshift para su cuenta de AWS.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowManageClusters",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:CreateCluster",
        "redshift>DeleteCluster",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RebootCluster"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información acerca del uso de políticas basadas en identidades con Amazon Redshift, consulte [Uso de políticas basadas en identidad \(políticas de IAM\) para Amazon Redshift](#). Para obtener más información acerca de los usuarios, los grupos, los roles y los permisos, consulte [Identidades \(usuarios, grupos y roles\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Políticas basadas en recursos

Otros servicios, como Amazon S3, también admiten políticas de permisos basadas en recursos. Por ejemplo, puede asociar una política a un bucket de S3 para administrar los permisos de acceso a dicho bucket. Amazon Redshift no admite políticas basadas en recursos.

Especificación de elementos de política: acciones, efectos, recursos y entidades principales

En cada recurso de Amazon Redshift (consulte [Operaciones y recursos de Amazon Redshift](#)), el servicio define un conjunto de operaciones de la API (consulte [Acciones](#)). Para conceder permisos para estas operaciones de la API, Amazon Redshift define un conjunto de acciones que usted puede especificar en una política. Para realizar una operación API pueden ser necesarios permisos para más de una acción.

A continuación, se indican los elementos básicos de la política:

- **Recurso:** en una política, se usa un nombre de recurso de Amazon (ARN) para identificar el recurso al que se aplica la política. Para obtener más información, consulte [Operaciones y recursos de Amazon Redshift](#).
- **Acción:** utilice palabras clave de acción para identificar las operaciones del recurso que desea permitir o denegar. Por ejemplo, el permiso `redshift:DescribeClusters` concede a los usuarios permiso para realizar la operación `DescribeClusters` de Amazon Redshift.
- **Efecto:** especifique el efecto que se producirá cuando el usuario solicite la acción específica; puede ser permitir o denegar. Si no concede acceso de forma explícita (permitir) a un recurso, el acceso se deniega implícitamente. También puede denegar explícitamente el acceso a un recurso para asegurarse de que un usuario no pueda obtener acceso a él, aunque otra política le conceda acceso.
- **Entidad principal:** en las políticas basadas en identidades (políticas de IAM), el usuario al que se asocia esta política es la entidad principal implícita. Para las políticas basadas en recursos, debe especificar el usuario, la cuenta, el servicio u otra entidad que desee que reciba permisos (se aplica solo a las políticas basadas en recursos). Amazon Redshift no admite políticas basadas en recursos.

Para obtener más información acerca de la sintaxis y las descripciones de las políticas del IAM, consulte [Referencia de políticas de AWS IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para ver una tabla con todas las acciones de la API de Amazon Redshift y los recursos a los que se aplican, consulte [Permisos de acceso a Amazon Redshift, Amazon Redshift sin servidor, API de datos de Amazon Redshift y editor de consultas de Amazon Redshift v2](#).

Especificación de las condiciones de una política

Al conceder permisos, puede utilizar el lenguaje de la política de acceso para especificar las condiciones en las que se debe aplicar una política. Por ejemplo, es posible que desee que solo se aplique una política después de una fecha específica. Para obtener más información acerca de cómo especificar condiciones en un lenguaje de la política de acceso, consulte [Elementos de la política de JSON de IAM: Condición](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para identificar las condiciones en las que se aplica una política de permisos, incluya un elemento de `Condition` en su política de permisos de IAM. Por ejemplo, puede crear una política que le permita a un usuario crear un clúster mediante el uso de la acción `redshift:CreateCluster` y puede agregar un elemento de `Condition` para limitar al usuario a que lo haga solamente en una región específica. Para obtener más información, consulte [Uso de condiciones de las políticas de IAM para control de acceso preciso](#). Para ver una lista con todos los valores de clave de condición y las acciones y los recursos de Amazon Redshift a los que se aplican, consulte [Permisos de acceso a Amazon Redshift, Amazon Redshift sin servidor, API de datos de Amazon Redshift y editor de consultas de Amazon Redshift v2](#).

Uso de condiciones de las políticas de IAM para control de acceso preciso

En Amazon Redshift, puede usar claves de condición para restringir el acceso a los recursos en función de las etiquetas para tales recursos. A continuación, se muestran claves de condición de Amazon Redshift comunes.

Clave de condición	Descripción
<code>aws:RequestTag</code>	Requiere que los usuarios incluyan una clave de etiqueta (nombre) y un valor cada vez que crean un recurso. Para obtener más información, consulte aws:RequestTag en la Guía del usuario de IAM.
<code>aws:ResourceTag</code>	Restringe el acceso del usuario a los recursos, en función de claves de etiqueta y valores específicos. Para obtener más información, consulte aws:ResourceTag en la Guía del usuario de IAM.

Clave de condición	Descripción
<code>aws:TagKeys</code>	Utilice esta clave para comparar las claves de etiqueta de una solicitud con las claves que especifique en la política. Para obtener más información, consulte aws:TagKeys en la Guía del usuario de IAM.

Para obtener información acerca de etiquetas, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#).

Para obtener una lista de las acciones de API compatibles con las claves de condición `redshift:RequestTag` y `redshift:ResourceTag`, consulte [Permisos de acceso a Amazon Redshift, Amazon Redshift sin servidor, API de datos de Amazon Redshift y editor de consultas de Amazon Redshift v2](#).

Las siguientes claves de condición se pueden usar con la acción `GetClusterCredentials` de Amazon Redshift.

Clave de condición	Descripción
<code>redshift:DurationSeconds</code>	Limita el número de segundos que se puede especificar para la duración.
<code>redshift:DbName</code>	Restringe los nombres de base de datos que se pueden especificar.
<code>redshift:DbUser</code>	Restringe los nombres de usuarios de base de datos que se pueden especificar.

Ejemplo 1: restricción del acceso mediante el uso de la clave de condición `aws:ResourceTag`

Use la siguiente política de IAM para permitir que un usuario pueda modificar a un clúster de Amazon Redshift solo de una cuenta de AWS específica en la región `us-west-2` con una etiqueta denominada `environment` con el valor de etiqueta `test`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "AllowModifyTestCluster",
    "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": "redshift:ModifyCluster",
    "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/environment": "test"
        }
    }
}

```

Ejemplo 2: restricción del acceso mediante el uso de la clave de condición aws:RequestTag

Use la siguiente política de IAM para permitir que un usuario pueda crear un clúster de Amazon Redshift solo si el comando para crear el clúster contiene una etiqueta denominada usage y el valor de etiqueta production. La condición con aws:TagKeys y el modificador ForAllValues especifica que solo las claves costcenter y usage se pueden especificar en la solicitud.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateProductionCluster",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:CreateCluster",
        "redshift:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/usage": "production"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": [
            "costcenter",
            "usage"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}

```

Uso de políticas basadas en identidad (políticas de IAM) para Amazon Redshift

Este tema contiene ejemplos de políticas basadas en identidades, donde los administradores de cuentas pueden asociar políticas de permisos a identidades de IAM (es decir, a usuarios, grupos y funciones).

Important

Le recomendamos que consulte primero los temas de introducción en los que se explican los conceptos básicos y las opciones disponibles para administrar el acceso a sus recursos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Información general sobre la administración de los permisos de acceso a los recursos de Amazon Redshift](#).

A continuación se muestra un ejemplo de una política de permisos. La política le permite a un usuario crear, eliminar, modificar y reiniciar todos los clústeres y, luego, le deniega permiso para eliminar o modificar todo clúster cuyo identificador comience con `production` en Región de AWS `us-west-2` y Cuenta de AWS `123456789012`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowClusterManagement",
      "Action": [
        "redshift:CreateCluster",
        "redshift>DeleteCluster",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RebootCluster"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "DenyDeleteModifyProtected",
      "Action": [
        "redshift>DeleteCluster",
```

```
    "redshift:ModifyCluster"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:production*"
  ],
  "Effect": "Deny"
}
]
```

La política tiene dos instrucciones:

- La primera instrucción concede permisos para que un usuario cree, elimine, modifique y reinicie clústeres. La instrucción especifica un carácter comodín (*) como el valor de `Resource`, por lo que la política se aplica a todos los recursos de Amazon Redshift que son propiedad de la cuenta raíz de AWS.
- La segunda instrucción deniega el permiso para eliminar o modificar un clúster. La instrucción especifica un Amazon Resource Name (ARN, Nombre de recurso de Amazon) de clúster para el valor de `Resource` que incluye un carácter comodín (*). Como resultado, la instrucción se aplica a todos los clústeres de Amazon Redshift que son propiedad de la cuenta raíz de AWS en la que el identificador del clúster comienza por `production`.

Políticas administradas por AWS para Amazon Redshift

AWS aborda muchos casos de uso comunes dando políticas de IAM independientes creadas y administradas por AWS. Las políticas administradas conceden los permisos necesarios para casos de uso comunes, lo que le evita tener que investigar los permisos que se necesitan. Para obtener más información, consulte [Políticas administradas por AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para permitir las operaciones y los recursos de la API de Amazon Redshift. Puede asociar estas políticas personalizadas a los roles o grupos de IAM que requieran esos permisos.

En las siguientes secciones, se describen políticas administradas por AWS, que se pueden adjuntar a los usuarios de la cuenta y son específicas de Amazon Redshift.

Actualizaciones de Amazon Redshift en las políticas administradas por AWS

Es posible consultar los detalles sobre las actualizaciones de las políticas administradas por AWS para Amazon Redshift debido a que este servicio comenzó a realizar un seguimiento de estos cambios. Para obtener alertas automáticas sobre cambios en esta página, suscríbase a la fuente RSS en la página de historial de documentos de Amazon Redshift.

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>lakeformation:GetDataAccess</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para obtener información de catálogo federada de AWS Lake Formation. Se agregaron condiciones adicionales para las acciones <code>glue:GetCatalog</code> y <code>glue:GetCatalogs</code> a la política administrada.	13 de marzo de 2025
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>glue:GetCatalog</code> y <code>glue:GetCatalogs</code> a la política administrada. Al añadirlas, se concede permiso para obtener información del catálogo de AWS Glue.	3 de diciembre de 2024
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>servicequotas:GetServiceQuota</code> a la política administrada.	8 de marzo de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
	Esto da permiso para acceder a las cuotas o los límites.	
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>redshift-serverless:ListNamespaces</code> y <code>redshift-serverless:ListWorkgroups</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para enumerar los espacios de nombres sin servidor y grupos de trabajo sin servidor en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.	21 de febrero de 2024
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>redshift-serverless:ListNamespaces</code> y <code>redshift-serverless:ListWorkgroups</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para enumerar los espacios de nombres sin servidor y grupos de trabajo sin servidor en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.	21 de febrero de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>redshift-serverless:ListNamespaces</code> y <code>redshift-serverless:ListWorkgroups</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para enumerar los espacios de nombres sin servidor y grupos de trabajo sin servidor en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.	21 de febrero de 2024
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>redshift-serverless:ListNamespaces</code> y <code>redshift-serverless:ListWorkgroups</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para enumerar los espacios de nombres sin servidor y grupos de trabajo sin servidor en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift.	21 de febrero de 2024
AmazonRedshiftReadOnlyAccess : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>redshift:ListRecommendations</code> a la política administrada. Esto concede permiso para publicar las recomendaciones de Amazon Redshift Advisor.	7 de febrero de 2024

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>ec2:AssignIpv6Addresses</code> y <code>ec2:UnassignIpv6Addresses</code> a la política administrada. Al agregarlas, se otorga permiso para asignar y desasignar direcciones IP.	31 de octubre de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata</code> y <code>sqlworkbench:GetAutocompletionResource</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para generar y recuperar información de la base de datos para completar automáticamente SQL mientras se editan las consultas.	16 de agosto de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata</code> y <code>sqlworkbench:GetAutocompletionResource</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para generar y recuperar información de la base de datos para completar automáticamente SQL mientras se editan las consultas.	16 de agosto de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para las acciones <code>sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata</code> y <code>sqlworkbench:GetAutocompletionResource</code> a la política administrada. Al agregarlo, se concede permiso para generar y recuperar información de la base de datos para completar automáticamente SQL mientras se editan las consultas.	16 de agosto de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Los permisos para las acciones en AWS Secrets Manager para crear y administrar secretos se agregan a la política administrada. Los permisos añadidos son los siguientes: • <code>secretsmanager:GetRandomPassword</code> • <code>secretsmanager:DescribeSecret</code> • <code>secretsmanager:PutSecretValue</code> • <code>secretsmanager:UpdateSecret</code> • <code>secretsmanager:UpdateSecretVersionStage</code> • <code>secretsmanager:RotateSecret</code> • <code>secretsmanager>DeleteSecret</code>	14 de agosto de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Los permisos para las acciones de Amazon EC2 para crear y administrar grupos de seguridad y reglas de enrutamiento se eliminan de la política administrada. Estos permisos se referían a la creación de subredes y VPC. Los permisos eliminados son los siguientes: • <code>ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress</code> • <code>ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress</code> • <code>ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress</code> • <code>ec2:ReplaceRouteTableAssociation</code> • <code>ec2:CreateRouteTable</code> • <code>ec2:AttachInternetGateway</code> • <code>ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress</code> • <code>ec2:AssociateRouteTable</code> • <code>ec2:RevokeSecurityGroupIngress</code> • <code>ec2:CreateRoute</code>	8 de mayo de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
	• <code>ec2:CreateSecurityGroup</code> • <code>ec2:RevokeSecurityGroupEgress</code> • <code>ec2:ModifyVpcAttribute</code> • <code>ec2:CreateSubnet</code> • <code>ec2:CreateInternetGateway</code> • <code>ec2:CreateVpc</code> Estaban asociados con la etiqueta de recurso <code>Purpose:RedshiftMigrateToVpc</code>. La etiqueta limitaba el alcance de los permisos para tareas de migración de Amazon EC2 Classic a VPC de Amazon EC2. Para obtener más información sobre las etiquetas de recursos, consulte Control del acceso a los recursos de AWS mediante etiquetas.	

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftDataFullAccess : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción redshift: <code>GetClusterCredentialsWithIAM</code> a la política administrada. Al agregarlo, concede permiso para obtener credenciales temporales mejoradas para acceder a una base de datos de Amazon Redshift a través de la Cuenta de AWS especificada.	7 de abril de 2023
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Los permisos para las acciones de Amazon EC2 para la creación y la administración de reglas de grupos de seguridad se agregan a la política administrada. Estos grupos y reglas de seguridad están asociados específicamente a la etiqueta de recursos <code>aws:RequestTag/Redshift</code> de Amazon Redshift. Esto limita el alcance de los permisos a recursos de Amazon Redshift específicos.	6 de abril de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:GetSchemaInference</code> a la política administrada. Al agregarlo, concede permiso para obtener las columnas y los tipos de datos deducidos a partir de un archivo.	21 de marzo de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:GetSchemaInference</code> a la política administrada. Al agregarlo, concede permiso para obtener las columnas y los tipos de datos deducidos a partir de un archivo.	21 de marzo de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:GetSchemaInference</code> a la política administrada. Al agregarlo, concede permiso para obtener las columnas y los tipos de datos deducidos a partir de un archivo.	21 de marzo de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab</code> a la política administrada. Al agregarlo, se adjudica permiso para crear y actualizar pestañas enlazadas al bloc de notas del usuario.	2 de febrero de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab</code> a la política administrada. Al agregarlo, se adjudica permiso para crear y actualizar pestañas enlazadas al bloc de notas del usuario o a un bloc de notas que se comparta con él.	2 de febrero de 2023
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab</code> a la política administrada. Al agregarlo, se adjudica permiso para crear y actualizar pestañas enlazadas al bloc de notas del usuario o a un bloc de notas que se comparta con él.	2 de febrero de 2023

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	A fin de conceder permiso para utilizar cuadernos, Amazon Redshift agregó permiso para las siguientes acciones: • <code>sqlworkbench:ListNotebooks</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebook</code> • <code>sqlworkbench:DuplicateNotebook</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebookFromVersion</code> • <code>sqlworkbench:ImportNotebook</code> • <code>sqlworkbench:GetNotebook</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebook</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebook</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent</code>	17 de octubre de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
	• sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout • sqlworkbench:BatchGetNotebookCell • sqlworkbench:ListNotebookVersions • sqlworkbench:CreateNotebookVersion • sqlworkbench:GetNotebookVersion • sqlworkbench>DeleteNotebookVersion • sqlworkbench:RestoreNotebookVersion • sqlworkbench:ExportNotebook	

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	A fin de conceder permiso para utilizar cuadernos, Amazon Redshift agregó permiso para las siguientes acciones: • <code>sqlworkbench:ListNotebooks</code> • <code>sqlworkbench:CreateNotebook</code> • <code>sqlworkbench:DuplicateNotebook</code> • <code>sqlworkbench:CreateNotebookFromVersion</code> • <code>sqlworkbench:ImportNotebook</code> • <code>sqlworkbench:GetNotebook</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebook</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebook</code> • <code>sqlworkbench:CreateNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent</code>	17 de octubre de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
	• sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout • sqlworkbench:BatchGetNotebookCell • sqlworkbench:ListNotebookVersions • sqlworkbench:CreateNotebookVersion • sqlworkbench:GetNotebookVersion • sqlworkbench>DeleteNotebookVersion • sqlworkbench:RestoreNotebookVersion • sqlworkbench:ExportNotebook	

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	A fin de conceder permiso para utilizar cuadernos, Amazon Redshift agregó permiso para las siguientes acciones: • <code>sqlworkbench:ListNotebooks</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebook</code> • <code>sqlworkbench:DuplicateNotebook</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebookFromVersion</code> • <code>sqlworkbench:ImportNotebook</code> • <code>sqlworkbench:GetNotebook</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebook</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebook</code> • <code>sqlworkbench>CreateNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench>DeleteNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench:UpdateNotebookCellContent</code>	17 de octubre de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
	• <code>sqlworkbench:UpdateNotebookCellLayout</code> • <code>sqlworkbench:BatchGetNotebookCell</code> • <code>sqlworkbench:ListNotebookVersions</code> • <code>sqlworkbench:CreateNotebookVersion</code> • <code>sqlworkbench:GetNotebookVersion</code> • <code>sqlworkbench:DeleteNotebookVersion</code> • <code>sqlworkbench:RestoreNotebookVersion</code> • <code>sqlworkbench:ExportNotebook</code>	
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó el espacio de nombres AWS/Redshift para permitir la publicación de métricas en CloudWatch.	7 de septiembre de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a las acciones <code>sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory</code> y <code>sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory</code> . Esto otorga permiso para ver el historial de consultas.	30 de agosto de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a las acciones <code>sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory</code> y <code>sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory</code> . Esto otorga permiso para ver el historial de consultas.	30 de agosto de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a las acciones <code>sqlworkbench:ListQueryExecutionHistory</code> y <code>sqlworkbench:GetQueryExecutionHistory</code> . Esto otorga permiso para ver el historial de consultas.	30 de agosto de 2022
AmazonRedshiftFullAccess : actualización de una política actual	Los permisos para Amazon Redshift Serverless se agregan a la política administrada <code>AmazonRedshiftFullAccess</code> existente.	22 de julio de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftDataFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift actualizó la condición de alcance predeterminada <code>redshift-serverless:GetCredentials</code> del permiso de etiqueta <code>aws:ResourceTag/RedshiftDataFullAccess</code> de <code>StringEquals</code> a <code>StringLike</code> para conceder acceso a recursos etiquetados con la clave de etiqueta <code>RedshiftDataFullAccess</code> y cualquier valor de etiqueta.	11 de julio de 2022
AmazonRedshiftDataFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos nuevos para permitir a <code>redshift-serverless:GetCredentials</code> obtener credenciales temporales de Amazon Redshift Serverless.	8 de julio de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a la acción <code>sqlworkbench:GetAccountSettings</code> . Otorga permiso para obtener una configuración de cuenta.	15 de junio de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a la acción <code>sqlworkbench:GetAccountSettings</code> . Otorga permiso para obtener una configuración de cuenta.	15 de junio de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Permiso de Amazon Redshift agregado a la acción <code>sqlworkbench:GetAccountSettings</code> . Otorga permiso para obtener una configuración de cuenta.	15 de junio de 2022
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Para habilitar el acceso público a los nuevos puntos de conexión de Amazon Redshift Serverless, Amazon Redshift asigna y asocia direcciones IP elásticas a la interfaz de red elástica del punto de conexión de la VPC en la cuenta del cliente. Esto lo hace mediante los permisos proporcionados a través del rol vinculado al servicio. Para habilitar este caso de uso, se agregan acciones para asignar y liberar una dirección IP elástica al rol vinculado al servicio de Amazon Redshift Serverless.	26 de mayo de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess : actualización de una política actual	Permisos para la acción <code>sqlworkbench:ListTaggedResources</code> . Se dirige específicamente a los recursos del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta actualización de la política proporciona derecho a llamar a <code>tag:GetResources</code> solo a través del editor de consultas v2.	22 de febrero de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : actualización de una política actual	Permisos para la acción <code>sqlworkbench:ListTaggedResources</code> . Se dirige específicamente a los recursos del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta actualización de la política proporciona derecho a llamar a <code>tag:GetResources</code> solo a través del editor de consultas v2.	22 de febrero de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Permisos para la acción <code>sqlworkbench:ListTaggedResources</code> . Se dirige específicamente a los recursos del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta actualización de la política proporciona derecho a llamar a <code>tag:GetResources</code> solo a través del editor de consultas v2.	22 de febrero de 2022

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : actualización de una política actual	Permisos para la acción <code>sqlworkbench:ListTaggedResources</code> . Se dirige específicamente a los recursos del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta actualización de la política proporciona derecho a llamar a <code>tag:GetResources</code> solo a través del editor de consultas v2.	22 de febrero de 2022
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : actualización de una política actual	Se agregó permiso para la acción <code>sqlworkbench:AssociateQueryWithTab</code> a la política administrada. Agregarlo permite que los clientes puedan crear pestañas del editor vinculadas a una consulta que se comparta con ellos.	22 de febrero de 2022
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos para nuevas acciones para permitir la administración de los recursos de red y VPC de Amazon Redshift.	22 de noviembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess : política nueva	Amazon Redshift agregó una nueva política para permitir el uso del rol de IAM creado desde la consola de Amazon Redshift y configurarlo como predeterminado para que el clúster ejecute los comandos COPY desde Amazon S3, UNLOAD, CREATE EXTERNAL SCHEMA, CREATE EXTERNAL FUNCTION, CREATE MODEL o CREATE LIBRARY.	18 de noviembre de 2021
AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos para nuevas acciones para permitir la administración de grupos de registros de CloudWatch y flujos de registros de Amazon Redshift, incluida la exportación de registros de auditoría.	15 de noviembre de 2021
AmazonRedshiftFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó nuevos permisos para permitir la explicabilidad del modelo, DynamoDB, Redshift Spectrum y federación de Amazon RDS.	07 de octubre de 2021
AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess : política nueva	Amazon Redshift agregó una nueva política para permitir el acceso completo al editor de consultas v2 de Amazon Redshift.	24 de septiembre de 2021

Cambio	Descripción	Fecha
AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing : política nueva	Amazon Redshift agregó una nueva política para permitir el uso del editor de consultas v2 de Amazon Redshift sin compartir recursos.	24 de septiembre de 2021
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing : política nueva	Amazon Redshift agregó una nueva política para permitir el uso compartido de lectura dentro del editor de consultas v2 de Amazon Redshift.	24 de septiembre de 2021
AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing : política nueva	Amazon Redshift agregó una nueva política para permitir el uso compartido de lectura y actualización dentro del editor de consultas v2 de Amazon Redshift.	24 de septiembre de 2021
AmazonRedshiftFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos nuevos para permitir <code>sagemaker:*Job*</code> .	18 de agosto de 2021
AmazonRedshiftDataFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos nuevos para permitir <code>AuthorizeDataShare</code> .	12 de agosto de 2021
AmazonRedshiftDataFullAccess : actualización de una política actual	Amazon Redshift agregó permisos nuevos para permitir <code>BatchExecuteStatement</code> .	27 de julio de 2021
Amazon Redshift comenzó a realizar un seguimiento de los cambios	Amazon Redshift comenzó a realizar un seguimiento de los cambios de las políticas administradas por AWS.	27 de julio de 2021

AmazonRedshiftReadOnlyAccess

Concede acceso de solo lectura a todos los recursos de Amazon Redshift a una cuenta de AWS.

Puede encontrar la política [AmazonRedShiftReadOnlyAccess](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftReadOnlyAccess](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftFullAccess

Concede acceso completo a todos los recursos de Amazon Redshift a una cuenta de AWS. Además, esta política concede acceso total a todos los recursos de Amazon Redshift Serverless.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftFullAccess](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftFullAccess](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftQueryEditor

Concede acceso completo al editor de consultas en la consola de Amazon Redshift.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftQueryEditor](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftQueryEditor](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftDataFullAccess

Concede acceso completo a todos los recursos y las operaciones de la API de datos de Amazon Redshift a una cuenta de AWS.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftDataFullAccess](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftDataFullAccess](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess

Concede acceso completo a todos los recursos y las operaciones del editor de consultas v2 de Amazon Redshift. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing

Permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift sin compartir recursos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. La entidad principal que utiliza esta

política no puede etiquetar sus recursos (como consultas) para compartirlos con otras entidades principales en la misma Cuenta de AWS.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing

Permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift con uso compartido limitado de los recursos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. La entidad principal que utiliza esta política puede etiquetar sus recursos (como consultas) para compartirlos con otras entidades principales en la misma Cuenta de AWS. La entidad principal concedida puede leer los recursos compartidos con su equipo, pero no puede actualizarlos.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing

Permite trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift y compartir recursos. Esta política también concede acceso a otros servicios requeridos. La entidad principal que utiliza esta política puede etiquetar sus recursos (como consultas) para compartirlos con otras entidades principales en la misma Cuenta de AWS. La entidad principal concedida puede leer y actualizar los recursos compartidos con su equipo.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy

No puede adjuntar AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy a las entidades de IAM. Esta política se adjunta a un rol vinculado a servicio que permite a Amazon Redshift acceder a los recursos de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Redshift](#).

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess

Permite utilizar el rol de IAM creado desde la consola de Amazon Redshift y configurarlo como predeterminado para que el clúster ejecute los comandos COPY desde Amazon S3, UNLOAD, CREATE EXTERNAL SCHEMA, CREATE EXTERNAL FUNCTION y CREATE MODEL. La política también concede permisos para ejecutar instrucciones SELECT para servicios relacionados, como Amazon S3, Registros de CloudWatch, Amazon SageMaker AI o AWS Glue.

Puede encontrar la política [AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess](#) en la consola de IAM y [AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess](#) en la Guía de referencia de las políticas administradas por AWS.

También puede crear sus propias políticas de IAM personalizadas para permitir las operaciones y los recursos de la API de Amazon Redshift. Puede asociar estas políticas personalizadas a los roles o grupos de IAM que requieran esos permisos.

Permisos necesarios para usar Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum requiere permisos para que otros servicios de AWS tengan acceso a los recursos. Para obtener más información acerca de los permisos en las políticas de IAM para Redshift Spectrum, consulte [Políticas de IAM para Amazon Redshift Spectrum](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Permisos necesarios para usar la consola de Amazon Redshift

Para que un usuario pueda trabajar con la consola de Amazon Redshift, ese usuario debe tener un conjunto mínimo de permisos que le permitan describir los recursos de Amazon Redshift para su cuenta de AWS. Estos permisos también deben permitir al usuario describir otra información relacionada, incluida información de red, Amazon CloudWatch, Amazon SNS, y seguridad de Amazon EC2.

Si crea una política de IAM que sea más restrictiva que el mínimo de permisos necesarios, la consola no funciona del modo esperado para los usuarios con esa política de IAM. Para asegurarse de que esos usuarios puedan seguir usando la consola de Amazon Redshift, adjunte también la política administrada `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` al usuario. En [Políticas administradas por AWS para Amazon Redshift](#), se muestra cómo hacer esto.

Para obtener información acerca de cómo conceder a un usuario acceso al editor de consultas en la consola de Amazon Redshift, consulte [Permisos necesarios para usar el editor de consultas de la consola de Amazon Redshift](#).

No es necesario que conceda permisos mínimos para la consola a los usuarios que solo realizan llamadas a la AWS CLI o a la API de Amazon Redshift.

Permisos necesarios para usar el editor de consultas de la consola de Amazon Redshift

Para que un usuario pueda trabajar con el editor de consultas de Amazon Redshift, ese usuario debe tener un conjunto mínimo de permisos para las operaciones de la API de datos de Amazon Redshift y Amazon Redshift. Para conectarse a una base de datos con un secreto, también debe tener permisos de Secrets Manager.

Para conceder a un usuario acceso al editor de consultas en la consola de Amazon Redshift, adjunte las políticas `AmazonRedshiftQueryEditor` y `AmazonRedshiftReadOnlyAccess` administradas por AWS. La política `AmazonRedshiftQueryEditor` otorga al usuario permiso para recuperar solo los resultados de sus propias instrucciones SQL. Es decir, las instrucciones enviadas por el mismo `aws:userid`, como se muestra en esta sección de la política `AmazonRedshiftQueryEditor` administrada por AWS.

```
{
  "Sid": "DataAPIIAMStatementPermissionsRestriction",
  "Action": [
    "redshift-data:GetStatementResult",
    "redshift-data:CancelStatement",
    "redshift-data:DescribeStatement",
    "redshift-data:ListStatements"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "redshift-data:statement-owner-iam-userid": "${aws:userid}"
    }
  }
}
```

Para permitir que un usuario recupere los resultados de las instrucciones SQL de otras personas en el mismo rol de IAM, cree su propia política sin la condición de limitar el acceso al usuario actual. Limite también el acceso para cambiar una política a un administrador.

Permisos necesarios para usar del editor de consultas v2

Para que un usuario pueda trabajar con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift, debe tener un conjunto mínimo de permisos para las operaciones del editor de consultas v2 de Amazon Redshift y otros servicios de AWS, tales como AWS Key Management Service, AWS Secrets Manager y servicio de etiquetado.

Para conceder a un usuario acceso completo al editor de consultas v2, adjunte la política `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` administrada por AWS. La política `AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess` permite al usuario compartir recursos del editor de consultas v2, como consultas con otros miembros del mismo equipo. Para obtener más información sobre cómo se controla el acceso a los recursos del editor de consultas v2, consulte la definición de la política administrada específica para el editor de consultas v2 en la consola de IAM.

Algunas políticas administradas por AWS del Editor de consultas de Amazon Redshift v2 usan etiquetas de AWS en las condiciones para delimitar el acceso a los recursos. En el editor de consultas v2, el uso compartido de consultas se basa en la clave de etiqueta y el valor `"aws:ResourceTag/sqlworkbench-team": "${aws:PrincipalTag/sqlworkbench-team}"` en la política de IAM adjuntada a la entidad principal (el rol de IAM). Las entidades principales en la misma Cuenta de AWS con el mismo valor de etiqueta (por ejemplo, `accounting-team`), están en el mismo equipo en el editor de consultas v2. Solo se puede asociar a un equipo a la vez. Un usuario con permisos administrativos puede configurar equipos en la consola de IAM dando a todos los miembros del equipo el mismo valor para la etiqueta `sqlworkbench-team`. Si el valor de etiqueta de `sqlworkbench-team` se cambia para un usuario de IAM o un rol de IAM, puede haber un retraso hasta que el cambio se refleje en los recursos compartidos. Si se cambia el valor de etiqueta de un recurso (como una consulta), de nuevo podría haber un retraso hasta que se refleje el cambio. Los miembros del equipo también deben tener el permiso `tag:GetResources` para compartir recursos.

Ejemplo: Para agregar la etiqueta **accounting-team** de un rol de IAM

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de IAM en <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. En el panel de navegación de la consola, elija Roles (Roles) y, a continuación, elija el nombre de la entidad que desea editar.

3. Elija la pestaña Tags (Etiquetas) y, a continuación, elija Add Tags (Agregar etiquetas).
4. Agregar la clave de etiqueta sqlworkbench-team y el valor accounting-team.
5. Elija Save changes (Guardar cambios).

Ahora, cuando una entidad principal de IAM (con este rol de IAM adjunto) comparte una consulta con el equipo, otras entidades principales con el mismo valor de etiqueta accounting-team puede ver la consulta.

Para obtener más información sobre cómo adjuntar una etiqueta a una entidad principal, incluidos los roles de IAM y los usuarios de IAM, consulte [Etiquetado de recursos de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

También puede configurar equipos en el nivel de la sesión mediante un proveedor de identidad (IdP). Esto permite que varios usuarios que utilizan el mismo rol de IAM tengan un equipo diferente. La política de confianza del rol de IAM debe permitir la operación `sts:TagSession`. Para obtener más información, consulte [Permisos necesarios para agregar etiquetas de sesión](#) en la Guía del usuario de IAM. Agregue el atributo de etiqueta de la entidad principal a la aserción SAML proporcionada por su IdP.

```
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:sqlworkbench-team">
  <AttributeValue>accounting-team</AttributeValue>
</Attribute>
```

Siga las instrucciones de su proveedor de identidad (IdP) para rellenar el atributo SAML con el contenido procedente de su directorio. Para obtener más información sobre los proveedores de identidad (IdP) y Amazon Redshift, consulte [Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos](#) y [Proveedores de identidad y federación](#) en la Guía del usuario de IAM.

`sqlworkbench:CreateNotebookVersion` concede permiso para obtener el contenido actual de las celdas de cuaderno y crear una versión de cuaderno en su cuenta. Es decir, en el momento de la creación de la versión, el contenido actual del cuaderno es el mismo que el de la versión. Más adelante, el contenido de las celdas de la versión se mantiene mientras se actualiza el cuaderno actual. `sqlworkbench:GetNotebookVersion` concede permiso para obtener una versión del cuaderno. Un usuario que no tiene el permiso `sqlworkbench:BatchGetNotebookCell` pero tiene los permisos `sqlworkbench:CreateNotebookVersion` y `sqlworkbench:GetNotebookVersion` en

un cuaderno tiene acceso a las celdas del cuaderno en la versión. Este usuario sin el permiso `sqlworkbench:BatchGetNotebookCell` sigue pudiendo recuperar el contenido de las celdas de un cuaderno mediante la creación primero de una versión y, a continuación, con la obtención de esta versión creada.

Permisos necesarios para usar el programador de Amazon Redshift

Cuando utiliza el programador de Amazon Redshift, configura un rol de IAM con una relación de confianza con el programador de Amazon Redshift (**`scheduler.redshift.amazonaws.com`**) para permitir que programador asuma los permisos en su nombre. También adjunta una política (permisos) al rol para las operaciones de la API de Amazon Redshift que quiere programar.

En el siguiente ejemplo, se muestra el documento de la política en formato JSON para establecer una relación de confianza entre el programador de Amazon Redshift y Amazon Redshift.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "scheduler.redshift.amazonaws.com",
          "redshift.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información acerca de las entidades de confianza, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

También debe agregar permisos para las operaciones de Amazon Redshift que desee programar.

Para que el programador utilice la operación `ResizeCluster`, agregue un permiso similar al siguiente a su política de IAM. En función de su entorno, es posible que quiera crear una política más restrictiva.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "redshift:ResizeCluster",  
    "Resource": "*"  
  }  
]  
}
```

Para consultar los pasos necesarios para crear un rol para el programador de Amazon Redshift, consulte [Creación de un rol para un servicio de AWS \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Realice estas elecciones cuando cree un rol en la consola de IAM:

- En Choose the service that will use this role (Elegir el servicio que utilizará este rol): elija Redshift.
- En Select your use case (Seleccione su caso de uso): seleccione Redshift - Scheduler (Redshift - Programador).
- Cree una política o adjúntela al rol que permita programar una operación de Amazon Redshift. Seleccione Create policy (Crear política) o modifique el rol para agregar una política. Introduzca la política JSON para la operación que se va a programar.
- Después de crear el rol, edite la Trust relationship (Relación de confianza) del rol de IAM para incluir el servicio `redshift.amazonaws.com`.

El rol IAM que cree tiene entidades de confianza de `scheduler.redshift.amazonaws.com` y `redshift.amazonaws.com`. También tiene una política adjunta que permite una acción de la API de Amazon Redshift compatible; por ejemplo, `"redshift:ResizeCluster"`.

Permisos necesarios para usar el programador de Amazon EventBridge

Cuando utiliza el programador de Amazon EventBridge, configura un rol de IAM con una relación de confianza con el programador de EventBridge (**events.amazonaws.com**) para permitir que el programador asuma los permisos en su nombre. También adjunta una política (permisos) al rol para las operaciones de la API de datos de Amazon Redshift que quiere programar y una política para las operaciones de Amazon EventBridge.

Utilice el programador de EventBridge cuando cree consultas programadas con el editor de consultas de Amazon Redshift en la consola.

Puede crear un rol de IAM para ejecutar consultas programadas en la consola de IAM. En este rol de IAM, adjunte `AmazonEventBridgeFullAccess` y `AmazonRedshiftDataFullAccess`.

En el siguiente ejemplo, se muestra el documento de la política en formato JSON para establecer una relación de confianza con el programador de EventBridge.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "events.amazonaws.com",
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información acerca de las entidades de confianza, consulte [Creación de un rol para delegar permisos a un servicio de AWS](#) en la Guía del usuario de IAM.

Para consultar los pasos necesarios para crear un rol para el programador de EventBridge, consulte [Creación de un rol para un servicio de AWS \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM. Realice estas elecciones cuando cree un rol en la consola de IAM:

- En Choose the service that will use this role (Seleccionar el servicio que utilizará este rol), elija CloudWatch Events.
- En Select your use case (Seleccione su caso de uso), elija CloudWatch Events.
- Adjunte las siguientes políticas de permisos: AmazonEventBridgeFullAccess y AmazonRedshiftDataFullAccess.

El rol de IAM que crea tiene una entidad de confianza de `events.amazonaws.com`. También tiene una política adjunta que permite acciones de la API de datos de Amazon Redshift compatibles; por ejemplo, `"redshift-data:*"`.

Permisos necesarios para usar machine learning (ML) de Amazon Redshift

A continuación, puede encontrar una descripción de los permisos necesarios para usar el machine learning (ML) de Amazon Redshift para diferentes casos de uso.

Para que los usuarios utilicen Amazon Redshift ML con Amazon SageMaker AI, cree un rol de IAM con una política más restrictiva que la predeterminada. Puede utilizar la siguiente política. Asimismo, puede modificarla para que se adapte a sus necesidades.

La siguiente política muestra los permisos necesarios para ejecutar el Piloto automático de SageMaker AI con la explicabilidad del modelo de Amazon Redshift.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sagemaker:CreateTrainingJob",
        "sagemaker:CreateAutoMLJob",
        "sagemaker:CreateCompilationJob",
        "sagemaker:CreateEndpoint",
        "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
        "sagemaker:DescribeTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeCompilationJob",
        "sagemaker:DescribeProcessingJob",
        "sagemaker:DescribeTransformJob",
        "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker::*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:endpoint/*redshift*"
      ]
    }
  ],
  {
```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": [
                "SageMaker",
                "/aws/sagemaker/Endpoints",
                "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
                "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
                "/aws/sagemaker/TransformJobs"
            ]
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift/*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
    ],
    "Resource": "*",

```

```

        "Condition": {
            "StringEqualsIgnoreCase": {
                "s3:ExistingObjectTag/Redshift": "true"
            }
        },
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "iam:PassRole"
            ],
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "iam:PassedToService": [
                        "redshift.amazonaws.com",
                        "sagemaker.amazonaws.com"
                    ]
                }
            }
        }
    ]
}

```

La siguiente política muestra los permisos mínimos completos para permitir el acceso a la federación de Amazon DynamoDB, Redshift Spectrum y Amazon RDS.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "sagemaker:CreateTrainingJob",
                "sagemaker:CreateAutoMLJob",
                "sagemaker:CreateCompilationJob",
                "sagemaker:CreateEndpoint",
                "sagemaker:DescribeAutoMLJob",
                "sagemaker:DescribeTrainingJob",
                "sagemaker:DescribeCompilationJob",
                "sagemaker:DescribeProcessingJob",
                "sagemaker:DescribeTransformJob",
                "sagemaker:ListCandidatesForAutoMLJob",
            ]
        }
    ]
}

```

```

        "sagemaker:StopAutoMLJob",
        "sagemaker:StopCompilationJob",
        "sagemaker:StopTrainingJob",
        "sagemaker:DescribeEndpoint",
        "sagemaker:InvokeEndpoint",
        "sagemaker:StopProcessingJob",
        "sagemaker:CreateModel",
        "sagemaker:CreateProcessingJob"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:sagemaker::*:model/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:training-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:automl-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:compilation-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:processing-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:transform-job/*redshift*",
        "arn:aws:sagemaker::*:endpoint/*redshift*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:DescribeLogStreams",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs::*:log-group:/aws/sagemaker/Endpoints/*redshift*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:/aws/sagemaker/ProcessingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:/aws/sagemaker/TrainingJobs/*redshift*",
        "arn:aws:logs::*:log-group:/aws/sagemaker/TransformJobs/*redshift*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": [
                "SageMaker",

```

```

        "/aws/sagemaker/Endpoints",
        "/aws/sagemaker/ProcessingJobs",
        "/aws/sagemaker/TrainingJobs",
        "/aws/sagemaker/TransformJobs"
    ]
}
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability",
        "ecr:BatchGetImage",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:GetDownloadUrlForLayer"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketCors",
        "s3:GetEncryptionConfiguration",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListMultipartUploadParts",
        "s3:ListBucketMultipartUploads",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutBucketAcl",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:AbortMultipartUpload",
        "s3:CreateBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
        "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
        "arn:aws:s3:::*redshift*",
        "arn:aws:s3:::*redshift/*"
    ]
},

```

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetBucketCors",
    "s3:GetEncryptionConfiguration",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutBucketAcl",
    "s3:PutBucketCors",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:CreateBucket"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEqualsIgnoreCase": {
      "s3:ExistingObjectTag/Redshift": "true"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "dynamodb:Scan",
    "dynamodb:DescribeTable",
    "dynamodb:Getitem"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*",
    "arn:aws:dynamodb:*:*:table/*redshift*/index/*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticmapreduce:ListInstances"
  ],
  "Resource": [

```

```

        "arn:aws:elasticmapreduce:*:*:cluster/*redshift*"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "elasticmapreduce:ListInstances"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEqualsIgnoreCase": {
                "elasticmapreduce:ResourceTag/Redshift": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "lambda:InvokeFunction"
        ],
        "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "glue:CreateDatabase",
            "glue>DeleteDatabase",
            "glue:GetDatabase",
            "glue:GetDatabases",
            "glue:UpdateDatabase",
            "glue:CreateTable",
            "glue>DeleteTable",
            "glue:BatchDeleteTable",
            "glue:UpdateTable",
            "glue:GetTable",
            "glue:GetTables",
            "glue:BatchCreatePartition",
            "glue:CreatePartition",
            "glue>DeletePartition",
            "glue:BatchDeletePartition",
            "glue:UpdatePartition",
            "glue:GetPartition",
            "glue:GetPartitions",
            "glue:BatchGetPartition"
        ]
    }

```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:table/*redshift*",
        "arn:aws:glue:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:database/*redshift*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetResourcePolicy",
        "secretsmanager:GetSecretValue",
        "secretsmanager:DescribeSecret",
        "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:secretsmanager:*:secret:*redshift*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetRandomPassword",
        "secretsmanager:ListSecrets"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "secretsmanager:ResourceTag/Redshift": "true"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:PassRole"
    ],
    "Resource": "arn:aws:iam:*:role/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
                "redshift.amazonaws.com",
                "glue.amazonaws.com",
                "sagemaker.amazonaws.com",
            ]
        }
    }
}

```



```
}  
  ]  
    }  
      }  
        }  
          ]  
            "athena.amazonaws.com"
```

De forma opcional, para utilizar una clave AWS KMS de cifrado, agregue los siguientes permisos a la política.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:Encrypt",
    "kms:GenerateDataKey*"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:kms:<your-region>:<your-account-id>:key/<your-kms-key>"
  ]
}
```

Para permitir que Amazon Redshift y SageMaker AI asuman el rol de IAM anterior para interactuar con otros servicios, añada la siguiente política de confianza al rol.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift.amazonaws.com",
          "sagemaker.amazonaws.com",
          "forecast.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

El bucket `redshift-downloads/redshift-ml/` de Amazon S3 anterior es el lugar donde se almacenan los datos de muestra utilizados en otros pasos y ejemplos. Puede quitar este bucket si no necesita cargar datos de Amazon S3. O bien, puede reemplazarlo con otros buckets de Amazon S3 que utilice para cargar datos en Amazon Redshift.

Los valores **your-account-id**, **your-role** y **your-s3-bucket** son el ID de cuenta, el rol y el bucket que especifique en el comando `CREATE MODEL`.

De forma opcional, puede utilizar la sección de claves AWS KMS de la política de muestra si especifica una clave AWS KMS para utilizarla con Amazon Redshift ML. El valor **your-kms-key** es la clave que se utiliza como parte del comando `CREATE MODEL`.

Si especifica una nube virtual privada (VPC) para el trabajo de ajuste de hiperparámetros, agregue los siguientes permisos.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2>DeleteNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ]
}
```

Para trabajar con la explicación del modelo, asegúrese de tener los permisos para llamar a las operaciones de la API de SageMaker AI. Recomendamos utilizar la política administrada `AmazonSageMakerFullAccess`. Si desea crear un rol de IAM que tenga una política más restrictiva, utilice la siguiente política.

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "sagemaker::CreateEndpoint",
    "sagemaker::CreateEndpointConfig",
    "sagemaker::DeleteEndpoint",
    "sagemaker::DeleteEndpointConfig",
    "sagemaker::DescribeEndpoint",
    "sagemaker::DescribeEndpointConfig",
    "sagemaker::DescribeModel",
    "sagemaker::InvokeEndpoint",
    "sagemaker::ListTags"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Para obtener más información sobre la política administrada `AmazonSageMakerFullAccess`, consulte [AmazonSageMakerFullAccess](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon SageMaker AI.

Si desea crear modelos de previsión, le recomendamos que utilice la política administrada `AmazonForecastFullAccess`. Si desea usar una política más restrictiva, utilice la siguiente política en el rol de IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "forecast:CreateAutoPredictor",
        "forecast:CreateDataset",
        "forecast:CreateDatasetGroup",
        "forecast:CreateDatasetImportJob",
        "forecast:CreateForecast",
        "forecast:CreateForecastExportJob",
        "forecast>DeleteResourceTree",
        "forecast:DescribeAutoPredictor",
        "forecast:DescribeDataset",
        "forecast:DescribeDatasetGroup",
        "forecast:DescribeDatasetImportJob",
        "forecast:DescribeForecast",

```

```

        "forecast:DescribeForecastExportJob",
        "forecast:StopResource",
        "forecast:TagResource",
        "forecast:UpdateDatasetGroup"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Si desea crear modelos de Amazon Bedrock, le recomendamos que utilice la política administrada `AmazonBedrockFullAccess`. Si desea usar una política más restrictiva, utilice la siguiente política en el rol de IAM.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "bedrock:InvokeModel",
      "Resource": [
        "*",
        "arn:aws:bedrock:>region<::foundation-model/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Para obtener más información acerca de Amazon Redshift ML, consulte [Uso de machine learning en Amazon Redshift](#) o [CREATE MODEL](#) o [CREATE EXTERNAL MODEL](#).

Permisos para la ingesta de streaming

La ingesta de streaming funciona con dos servicios. Se trata de Kinesis Data Streams y Amazon MSK.

Se requieren permisos para usar la ingesta de streaming con Kinesis Data Streams

Encontrará un procedimiento con un ejemplo de política administrada en [Introducción a la ingesta de streaming desde Amazon Kinesis Data Streams](#).

Se requieren permisos para usar la ingesta de streaming con Amazon MSK

Encontrará un procedimiento con un ejemplo de política administrada en [Introducción a la ingesta de streaming desde Amazon Managed Streaming para Apache Kafka](#).

Permisos necesarios para utilizar las operaciones de la API de uso compartido de datos

Para controlar el acceso a las operaciones de la API de uso compartido de datos, utilice políticas basadas en acciones de IAM. Para obtener información sobre cómo administrar las políticas de IAM, consulte [Administración de las políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

En particular, supongamos que el administrador de un clúster productor necesita usar la llamada a `AuthorizeDataShare` para autorizar la salida de un recurso compartido de datos desde una Cuenta de AWS. En este caso, debe configurar una política de IAM basada en acciones para otorgar ese permiso. Use la llamada `DeauthorizeDataShare` para revocar la salida.

Cuando se usan políticas de IAM basadas en acciones, también se puede especificar un recurso de IAM en la política; por ejemplo, `DataShareARN`. A continuación, se muestra el formato y un ejemplo de `DataShareARN`.

```
arn:aws:redshift:region:account-id:datashare:namespace-guid/datashare-name
arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/
SalesShare
```

Puede restringir el acceso `AuthorizeDataShare` a un datashare específico indicando el nombre del datashare en la política de IAM.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/SalesShare"
      ],
      "Effect": "Deny"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

También puede restringir la política de IAM a todos los datashares que pertenezcan a un clúster productor específico. Para ello, reemplace el valor **datashare-name** en la política con un comodín o un asterisco. Mantenga el valor namespace-guid del clúster.

```
arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/*
```

A continuación, se presenta la política de IAM que impide que una entidad llame a `AuthorizeDataShare` en los recursos compartidos de datos que sean propiedad de un clúster productor específico.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "redshift:AuthorizeDataShare",
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:555555555555:datashare:86b5169f-01dc-4a6f-9fbb-e2e24359e9a8/*"
      ],
      "Effect": "Deny"
    }
  ]
}
```

`DataShareARN` restringe el acceso en función del nombre del recurso compartido de datos y el ID único global (GUID) del espacio de nombres del clúster propietario. Lo hace especificando el nombre como un asterisco.

Políticas de recursos de `GetClusterCredentials`

Para conectarse a la base de datos de un clúster mediante una conexión JDBC u ODBC con credenciales de base de datos de IAM o para llamar mediante programación a la acción `GetClusterCredentials`, necesita, un conjunto mínimo de permisos. Como mínimo, necesita permiso para llamar a la acción `redshift:GetClusterCredentials` con acceso a un recurso `dbuser`.

Si usa una conexión JDBC o ODBC en lugar de `server` y `port`, puede especificar `cluster_id` y `region`, pero para ello la política debe permitir la acción `redshift:DescribeClusters` con acceso al recurso `cluster`.

Si llama a la acción `GetClusterCredentials` con los parámetros opcionales `Autocreate`, `DbGroups` y `DbName`, asegúrese de permitir también las acciones y el acceso a los recursos indicados en la tabla siguiente.

Parámetro	Acción	Recurso
<code>GetClusterCredentials</code>		
<code>Autocreate</code>	<code>redshift:dbuser</code> <code>CreateClusterUser</code>	
<code>DbGroups</code>	<code>redshift:dbgroup</code> <code>JoinGroup</code>	
<code>DbName</code>	N/D	<code>dbname</code>

Para obtener más información acerca de recursos, consulte [Operaciones y recursos de Amazon Redshift](#).

También puede incluir las siguientes condiciones en la política:

- `redshift:DurationSeconds`
- `redshift:DbName`
- `redshift:DbUser`

Para obtener más información acerca de las condiciones, consulte [Especificación de las condiciones de una política](#).

Ejemplos de políticas administradas por el cliente

En esta sección, encontrará ejemplos de políticas de usuario que conceden permisos para diversas acciones de Amazon Redshift. Estas políticas funcionan cuando se utiliza la API de Amazon Redshift, los AWS SDK o la AWS CLI.

Note

Todos los ejemplos utilizan la región Oeste de EE. UU. (Oregón) (us-west-2) y contienen identificadores de cuenta ficticios.

Ejemplo 1: Permitir al usuario obtener acceso completo a todos los recursos y las acciones de Amazon Redshift

La siguiente política permite obtener acceso a todas las acciones de Amazon Redshift en todos los recursos.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRedshift",
      "Action": [
        "redshift:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

El valor `redshift:*` del elemento `Action` indica todas las acciones de Amazon Redshift.

Ejemplo 2: Denegar a un usuario el acceso a un conjunto de acciones de Amazon Redshift

De manera predeterminada, se deniegan todos los permisos. No obstante, en ocasiones se necesita denegar explícitamente el acceso a una acción o un conjunto de acciones específicas. La siguiente política permite obtener acceso a todas las acciones de Amazon Redshift y deniega explícitamente el acceso a toda acción de Amazon Redshift cuyo nombre empiece por `Delete`. Esta política se aplica a todos los recursos de Amazon Redshift de la región `us-west-2`.


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowUSWest2Region",
      "Action": [
        "redshift:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:*"
    },
    {
      "Sid": "DenyDeleteUSWest2Region",
      "Action": [
        "redshift:Delete*"
      ],
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:*"
    }
  ]
}
```

Ejemplo 3: Permitirle a un usuario administrar clústeres

La siguiente política le permite a un usuario crear, eliminar, modificar y reiniciar todos los clústeres y, luego, le deniega permiso para eliminar o modificar todo clúster cuyo nombre comience con `protected`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowClusterManagement",
      "Action": [
        "redshift:CreateCluster",
        "redshift>DeleteCluster",
        "redshift:ModifyCluster",
        "redshift:RebootCluster"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Sid": "DenyDeleteProtected",
      "Action": [
        "redshift:DeleteCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:protected*"
      ],
      "Effect": "Deny"
    }
  ]
}
```

Ejemplo 4: Permitirle a un usuario que autorice y revoque la obtención de acceso a instantáneas

La siguiente política le permite a un usuario, por ejemplo el usuario A, hacer lo siguiente:

- Autorizar la obtención de acceso a toda snapshot creada a partir de un clúster denominado `shared`.
- Revocar la obtención de acceso a snapshots para toda snapshot creada a partir del clúster `shared` en el que el nombre de la snapshot comience con `revokable`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSharedSnapshots",
      "Action": [
        "redshift:AuthorizeSnapshotAccess"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:shared/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowRevokableSnapshot",
      "Action": [
        "redshift:RevokeSnapshotAccess"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/revokable*"
    ],
    "Effect": "Allow"
}
]
}

```

Si el usuario A le ha otorgado al usuario B acceso a la snapshot, el usuario B debe tener una política como la siguiente que le permita restaurar un clúster a partir de la snapshot. La siguiente política le permite al usuario B describir y restaurar a partir de snapshots, y crear clústeres. El nombre de estos clústeres debe comenzar con `from-other-account`.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDescribeSnapshots",
      "Action": [
        "redshift:DescribeClusterSnapshots"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowUserRestoreFromSnapshot",
      "Action": [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/*",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:444455556666:cluster:from-other-account*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

Ejemplo 5: Permitirle a un usuario copiar una instantánea de un clúster y restaurar un clúster a partir de una instantánea

La siguiente política le permite a un usuario copiar cualquier snapshot creada a partir del clúster denominado `big-cluster-1` y restaurar cualquier snapshot cuando el nombre de ella comience con `snapshot-for-restore`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCopyClusterSnapshot",
      "Action": [
        "redshift:CopyClusterSnapshot"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:big-cluster-1/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowRestoreFromClusterSnapshot",
      "Action": [
        "redshift:RestoreFromClusterSnapshot"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:snapshot:*/snapshot-for-restore*",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:cluster:*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

Ejemplo 6: Permitir a un usuario obtener acceso a Amazon Redshift y a recursos y acciones comunes de servicios de AWS relacionados

La siguiente política de ejemplo permite acceder a todas las acciones y los recursos de Amazon Redshift, Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) y Amazon CloudWatch. También permite acciones especificadas en todos los recursos de Amazon EC2 relacionados en la cuenta.

 Note

Para las acciones de Amazon EC2 que se especifican en esta política de ejemplo, no se admiten los permisos en el nivel del recurso.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRedshift",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowSNS",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCloudWatch",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudwatch:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowEC2Actions",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "ec2:AllocateAddress",
      "ec2:AssociateAddress",
      "ec2:AttachNetworkInterface",
      "ec2:DescribeAccountAttributes",
      "ec2:DescribeAddresses",
      "ec2:DescribeAvailabilityZones",
      "ec2:DescribeInternetGateways",
      "ec2:DescribeSecurityGroups",
      "ec2:DescribeSubnets",
      "ec2:DescribeVpcs"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  }
]
}

```

Ejemplo 7: Permitir a un usuario etiquetar recursos con la consola de Amazon Redshift

La siguiente política de ejemplo permite a un usuario etiquetar recursos con la consola de Amazon Redshift mediante la AWS Resource Groups. Esta política puede adjuntarse a un rol de usuario que invoca la consola de Amazon Redshift nueva u original. Para obtener más información acerca del etiquetado, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Tagging permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DeleteTags",
        "redshift:CreateTags",
        "redshift:DescribeTags",
        "tag:UntagResources",
        "tag:TagResources"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

```
}
```

Política de ejemplo para usar GetClusterCredentials

La política siguiente utiliza estos valores de parámetros de ejemplo:

- Región: us-west-2
- Cuenta de AWS: 123456789012
- Nombre del clúster: examplecluster

La política siguiente habilita las acciones GetCredentials, CreateClusterUser y JoinGroup. La política usa claves de condición para permitir las acciones GetClusterCredentials y CreateClusterUser solo cuando el ID de usuario de AWS concuerde con "AIDIO0R4TAW7CSEXAMPLE:\${redshift:DbUser}@yourdomain.com". El acceso de IAM solo se solicita para la base de datos "testdb". La política también permite a los usuarios unirse a un grupo denominado "common_group".

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GetClusterCredsStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:GetClusterCredentials"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/
${redshift:DbUser}",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbname:examplecluster/testdb",
        "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecluster/common_group"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:userid": "AIDIO0R4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@yourdomain.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "CreateClusterUserStatement",
      "Effect": "Allow",
```

```

    "Action": [
      "redshift:CreateClusterUser"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/
${redshift:DbUser}"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:userid": "AIDIODR4TAW7CSEXAMPLE:${redshift:DbUser}@yourdomain.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "RedshiftJoinGroupStatement",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift:JoinGroup"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbgroup:examplecluster/common_group"
    ]
  }
]
}

```

Federación de proveedores de identidades (IdP) nativos para Amazon Redshift

La administración de identidades y permisos para Amazon Redshift se facilita con la federación de proveedores de identidades nativos porque aprovecha el proveedor de identidades existente para simplificar la autenticación y la administración de permisos. Para ello, posibilita compartir con Redshift metadatos de identidad del proveedor de identidades. Para la primera iteración de esta característica, el proveedor de identidades admitido es [Microsoft Azure Active Directory \(Azure AD\)](#).

Para configurar Amazon Redshift de modo que pueda autenticar identidades del proveedor de identidades de terceros, debe registrar el proveedor de identidades en Amazon Redshift. De este modo, Redshift puede autenticar usuarios y roles definidos por el proveedor de identidades. Por lo tanto, puede evitar tener que llevar a cabo una administración de identidades detallada tanto en su proveedor de identidades de terceros como en Amazon Redshift porque se comparte información de identidades.

Para obtener información sobre el uso de los roles de sesión que se transfieren desde grupos de proveedores de identidades (IdP), consulte [PG_GET_SESSION_ROLES](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Federación de proveedores de identidades (IdP) nativos

Para completar la configuración preliminar entre el proveedor de identidades y Amazon Redshift, realice un par de pasos: en primer lugar, registre Amazon Redshift como aplicación de terceros en su proveedor de identidades, solicitando los permisos de API necesarios. A continuación, cree usuarios y grupos en el proveedor de identidades. Por último, registre el proveedor de identidades en Amazon Redshift mediante instrucciones SQL, que establecen parámetros de autenticación exclusivos del proveedor de identidades. Como parte del registro del proveedor de identidades en Redshift, se asigna un espacio de nombres para asegurarse de que los usuarios y los roles se agrupan correctamente.

Con el proveedor de identidades registrado en Amazon Redshift, se configura la comunicación entre Redshift y el proveedor de identidades. A continuación, un cliente puede pasar tokens y autenticarse en Redshift como entidad de proveedor de identidades. Amazon Redshift utiliza la información de pertenencia a grupos de IdP para la asignación a roles de Redshift. Si el usuario no existe anteriormente en Redshift, se crea uno. Se crean roles que se asignan a grupos de proveedores de identidades, si no existen. El administrador de Amazon Redshift concede permiso sobre los roles y los usuarios pueden ejecutar consultas y realizar otras tareas de base de datos.

En los siguientes pasos se describe cómo funciona la federación de proveedores de identidades nativos cuando un usuario inicia sesión:

1. Cuando un usuario inicia sesión utilizando la opción de IdP nativo, desde el cliente, el token del proveedor de identidades se envía desde el cliente al controlador.
2. El usuario está autenticado. Si el usuario no existe todavía en Amazon Redshift, se crea uno nuevo. Redshift asigna los grupos de proveedores de identidades del usuario a roles de Redshift.
3. Los permisos se asignan según los roles de Redshift del usuario. Los concede a los usuarios y roles un administrador.
4. El usuario puede consultar a Redshift.

Herramientas del cliente de escritorio

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la federación de proveedores de identidades nativos para conectarse a Amazon Redshift con Power BI, consulte la publicación del blog [Integrate Amazon](#)

[Redshift native IdP federation with Microsoft Azure Active Directory \(AD\) and Power BI](#) (Integrar la federación de IdP nativos de Amazon Redshift con Microsoft Azure Active Directory [AD] y Power BI). Describe una implementación paso a paso de la configuración de IdP nativo de Amazon Redshift con Azure AD. Detalla los pasos para configurar la conexión de cliente para el escritorio de Power BI o para el servicio de Power BI. Los pasos incluyen el registro de aplicaciones, la configuración de permisos y la configuración de credenciales.

Para obtener información sobre cómo integrar la federación de IdP nativo de Amazon Redshift con Azure AD, mediante Power BI Desktop y JDBC Client-SQL Workbench/J, vea el siguiente vídeo:

Para obtener instrucciones sobre cómo utilizar la federación de proveedores de identidades nativos para conectarse a Amazon Redshift con un cliente SQL, específicamente DBeaver o SQL Workbench/J, consulte la publicación del blog [Integrate Amazon Redshift native IdP federation with Microsoft Azure AD using a SQL client](#) (Integrar la federación de IdP nativos de Amazon Redshift con Microsoft Azure AD mediante un cliente SQL).

Limitaciones

Se aplican estas limitaciones:

- Los controladores de Amazon Redshift admiten BrowserIdcAuthPlugin a partir de las siguientes versiones:
 - Controlador JDBC de Amazon Redshift, versión 2.1.0.30
 - Controlador ODBC de Amazon Redshift versión 2.1.3
 - Controlador de Python de Amazon Redshift versión 2.1.3
- Los controladores de Amazon Redshift admiten IdpTokenAuthPlugin a partir de las siguientes versiones:
 - Controlador JDBC de Amazon Redshift, versión 2.1.0.19
 - Controlador ODBC de Amazon Redshift, versión 2.0.0.9
 - Controlador de Python de Amazon Redshift versión 2.0.914
- No es compatible con la VPC mejorada: la VPC mejorada no es compatible cuando se configura la propagación de identidades de confianza de Redshift con AWS IAM Identity Center. Para obtener más información sobre la VPC mejorada, consulte [Enrutamiento de VPC mejorada en Amazon Redshift](#).
- Almacenamiento en caché de AWS IAM Identity Center: AWS IAM Identity Center almacena en caché la información de la sesión. Es posible que esto provoque problemas de acceso impredecibles cuando intenta conectarse a la base de datos de Redshift mediante el editor de

consultas de Redshift v2. Esto se debe a que la sesión de AWS IAM Identity Center asociada en el editor de consultas v2 sigue siendo válida, incluso en el caso de que el usuario de la base de datos haya cerrado sesión en la consola de AWS. La memoria caché caduca al cabo de una hora, lo que normalmente soluciona cualquier problema.

Configuración del proveedor de identidades en Amazon Redshift

En esta sección se muestran los pasos para configurar el proveedor de identidades y Amazon Redshift para establecer la comunicación para la federación de proveedores de identidades nativos. Necesita una cuenta activa del proveedor de identidades. Antes de configurar Amazon Redshift, registre Redshift como aplicación en el proveedor de identidades, concediendo permiso como administrador.

Complete los siguientes pasos en Amazon Redshift:

1. Ejecute una instrucción SQL para registrar el proveedor de identidades, incluidas las descripciones de los metadatos de la aplicación de Azure. Para crear el proveedor de identidades en Amazon Redshift, ejecute el siguiente comando después de sustituir los valores de los parámetros `issuer`, `client_id`, `client_secret` y `audience`. Estos parámetros son específicos de Microsoft Azure AD. Sustituya el nombre del proveedor de identidades por el nombre de su elección y sustituya el espacio de nombres por un nombre exclusivo para contener usuarios y roles del directorio del proveedor de identidades.

```
CREATE IDENTITY PROVIDER oauth_standard TYPE azure
NAMESPACE 'aad'
PARAMETERS '{
  "issuer": "https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-b5ac-667adad7c702/",
  "client_id": "<client_id>",
  "client_secret": "BUAH~ewrqewrqwerUUY^%tHe1oNZShoiU7",
  "audience": ["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"]
}'
```

El tipo `azure` indica que el proveedor facilita específicamente la comunicación con Microsoft Azure AD. En la actualidad, es el único proveedor de identidades de terceros admitido.

- `issuer`: el ID de emisor en el que confiar cuando se recibe un token. El identificador único para `tenant_id` se adjunta al emisor.
- `client_id`: el identificador público único de la aplicación registrado en el proveedor de identidades. Esto se puede denominar ID de aplicación.

- `client_secret`: un identificador secreto o contraseña, que solo conocen el proveedor de identidades y la aplicación registrada.
- `audience`: el ID de aplicación que se asigna a la aplicación en Azure.

En lugar de utilizar un secreto de cliente compartido, puede establecer parámetros para especificar un certificado, una clave privada y una contraseña de clave privada al crear el proveedor de identidades.

```
CREATE IDENTITY PROVIDER example_idp TYPE azure
NAMESPACE 'example_aad'
PARAMETERS '{"issuer":"https://sts.windows.net/2sdfdsf-d475-420d-
b5ac-667adad7c702/",
"client_id":"<client_id>",
"audience":["https://analysis.windows.net/powerbi/connector/AmazonRedshift"],
"client_x5t":"<certificate thumbprint>",
"client_pk_base64":"<private key in base64 encoding>",
"client_pk_password":"test_password"}';
```

La contraseña de la clave privada, `client_pk_password`, es opcional.

2. Opcional: ejecute comandos SQL en Amazon Redshift para crear previamente usuarios y roles. Esto facilita la concesión de permisos por adelantado. El nombre del rol en Amazon Redshift es como el siguiente: `<Espacio de nombres>:<GroupName en Azure AD>`. Por ejemplo, cuando crea un grupo en Microsoft Azure AD llamado `rsgroup` y un espacio de nombres llamado `aad`, el nombre del rol es `aad:rsgroup`. Los nombres de usuario y rol en Amazon Redshift se definen a partir de estos nombres de usuario y pertenencias a grupos en el espacio de nombres del proveedor de identidades.

La asignación de roles y usuarios incluye la verificación de su valor `external_id`, para garantizar que esté actualizado. El ID externo se asigna al identificador del grupo o usuario en el proveedor de identidades. Por ejemplo, el ID externo de un rol se asigna al ID de grupo de Azure AD correspondiente. Del mismo modo, el ID externo de cada usuario se asigna a su ID en el proveedor de identidades.

```
create role "aad:rsgroup";
```

3. Otorgue los permisos pertinentes a los roles según los requisitos. Por ejemplo:

```
GRANT SELECT on all tables in schema public to role "aad:rsgroup";
```

4. También puede conceder permisos a un usuario específico.

```
GRANT SELECT on table foo to aad:alice@example.com
```

Tenga en cuenta que la pertenencia al rol de un usuario externo federado solo está disponible en la sesión de ese usuario. Esto tiene implicaciones en la creación de objetos de base de datos. Cuando un usuario externo federado crea una vista o un procedimiento almacenado, por ejemplo, no puede delegar el permiso de esos objetos a otros usuarios y roles.

Una explicación de los espacios de nombres

Un espacio de nombres asigna un usuario o rol a un proveedor de identidades específico. Por ejemplo, el prefijo para los usuarios creados en AWS IAM es `iam:`. Este prefijo evita las colisiones de nombres de usuario y posibilita la compatibilidad con varios almacenes de identidades. Si un usuario `alice@ejemplo.com` del origen de identidad registrado con el espacio de nombres `aad` inicia sesión, el usuario `aad:alice@example.com` se crea en Redshift si no existe todavía. Tenga en cuenta que un espacio de nombres de rol y usuario tiene una función distinta a la de un espacio de nombres de clúster de Amazon Redshift, que es un identificador único asociado a un clúster.

Creación automática de roles de Amazon Redshift para proveedores de identidad

Esta característica le permite crear funciones automáticamente en Redshift en función de la pertenencia a un grupo desde su proveedor de identidad (IdP). La creación automática de roles admite Azure Active Directory con la integración del IdP nativo.

La creación automática de roles tiene varias ventajas. Cuando crea un rol automáticamente, Redshift lo crea con la pertenencia a un grupo en su IdP, de modo que puede evitar la tediosa creación y mantenimiento manuales de roles. También tiene la opción de filtrar qué grupos están asignados a las funciones de Redshift.

Funcionamiento

Cuando usted, como usuario de IdP, inicia sesión en Redshift, se produce la siguiente secuencia de eventos:

1. Redshift recupera las pertenencias a sus grupos de IdP.

2. Redshift crea automáticamente los roles que se asignan a esos grupos, con el formato de rol *idp_namespace:rolename*.
3. Redshift le concede permisos con las funciones asignadas.

Tras el inicio de sesión de cada usuario, se crea automáticamente cada grupo que no está presente en el catálogo pero del que forma parte el usuario. Si lo desea, puede configurar filtros de inclusión y exclusión para controlar qué grupos de IdP tienen funciones de Redshift creadas.

Configuración de funciones de creación automática

Utilice los comandos `CREATE IDENTITY PROVIDER` y `ALTER IDENTITY PROVIDER` para habilitar y configurar la creación automática de roles.

```
-- Create a new IdP with auto role creation enabled
CREATE IDENTITY PROVIDER <idp_name> TYPE azure
  NAMESPACE '<namespace>'
  APPLICATION_ARN 'app_arn'
  IAM_ROLE 'role_arn'
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE;

-- Enable on existing IdP
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE;

-- Disable
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES FALSE;
```

Filtrado de grupos

Si lo desea, puede filtrar los grupos de IdP que se asignan a las funciones de Redshift mediante patrones `INCLUDE` y `EXCLUDE`. Cuando los patrones entran en conflicto, `EXCLUDE` prevalece sobre `INCLUDE`.

```
-- Only create roles for groups with 'dev'
CREATE IDENTITY PROVIDER <idp_name> TYPE azure
  ...
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE
  INCLUDE GROUPS LIKE '%dev%';
```

```
-- Exclude 'test' groups
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE
  EXCLUDE GROUPS LIKE '%test%';
```

Ejemplos

En el siguiente ejemplo se muestra cómo activar la creación automática de funciones sin filtrado.

```
CREATE IDENTITY PROVIDER prod_idc TYPE azure ...
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE;
```

El siguiente ejemplo incluye los grupos de desarrollo y excluye los grupos de prueba.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER prod_idc
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE
  INCLUDE GROUPS LIKE '%dev%'
  EXCLUDE GROUPS LIKE '%test%';
```

Prácticas recomendadas

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al habilitar la creación automática de roles:

- Utilice los filtros INCLUDE y EXCLUDE para controlar qué grupos obtienen los roles.
- Audite periódicamente las funciones y limpie las que no se utilicen.
- Aproveche las jerarquías de roles de Redshift para simplificar la administración de permisos.

Conexión de Redshift con AWS IAM Identity Center para una experiencia de inicio de sesión único

Puede administrar el acceso de usuarios y grupos a los almacenamientos de datos de Amazon Redshift mediante la propagación de identidades de confianza.

La [propagación de identidades de confianza](#) es una característica de AWS IAM Identity Center que los administradores de los Servicios de AWS conectados pueden utilizar para conceder y auditar el acceso a los datos del servicio. El acceso a estos datos se basa en los atributos del usuario, como las asociaciones de grupo. La configuración de la propagación de identidades de confianza requiere la colaboración entre los administradores de los Servicios de AWS conectados y los

administradores de IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos y consideraciones](#).

Para ilustrar un caso integral, puede utilizar un panel de Amazon QuickSight o el editor de consultas v2 de Amazon Redshift para acceder a Redshift. En este caso, el acceso se basa en grupos de AWS IAM Identity Center. Redshift puede determinar quién es un usuario y a qué grupos pertenece. AWS IAM Identity Center también permite conectar y administrar identidades mediante un proveedor de identidades (IdP) externo como Okta o PingOne.

Una vez que el administrador haya configurado la conexión entre Redshift y AWS IAM Identity Center, podrá configurar un acceso detallado en función de los grupos de proveedores de identidad para autorizar el acceso de los usuarios a los datos.

 Important

Al eliminar un usuario de un AWS IAM Identity Center o de un directorio de proveedor de identidades (IdP) conectado, el usuario no se elimina automáticamente del catálogo de Amazon Redshift. Para eliminar manualmente el usuario del catálogo de Amazon Redshift, ejecute el comando `DROP USER` para eliminar por completo el usuario que se eliminó de un AWS IAM Identity Center o IdP. Para obtener más información acerca de cómo eliminar a un usuario, consulte [ELIMINAR A UN USUARIO](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Beneficios de la integración de Redshift con AWS IAM Identity Center

Usar AWS IAM Identity Center con Redshift puede beneficiar a su organización de las siguientes maneras:

- Los autores de los paneles en Amazon QuickSight pueden conectarse a los orígenes de datos de Redshift sin tener que volver a introducir las contraseñas ni requerir que un administrador configure roles de IAM con permisos complejos.
- AWS IAM Identity Center proporciona una ubicación central para sus usuarios en AWS. Puede crear usuarios y grupos directamente en AWS IAM Identity Center o conectar los usuarios y grupos existentes que administra en un proveedor de identidades basado en estándares, como Okta, PingOne o Microsoft Entra ID (Azure AD). AWS IAM Identity Center dirige la autenticación hacia el origen de confianza elegido para los usuarios y grupos, y mantiene un directorio de usuarios y grupos al que puede acceder Redshift. Para obtener más información, consulte [Administre su](#)

[fuente de identidad](#) y los [Proveedores de identidades compatibles](#) en la Guía del usuario del AWS IAM Identity Center.

- Puede compartir una instancia de AWS IAM Identity Center con varios clústeres y grupos de trabajo de Redshift con una sencilla función de conexión y detección automática. Esto agiliza la adición de clústeres sin el esfuerzo adicional que supone configurar la conexión de AWS IAM Identity Center para cada uno de ellos, y garantiza que todos los clústeres y grupos de trabajo tengan una visión coherente de los usuarios, sus atributos y grupos. Tenga en cuenta que la instancia de AWS IAM Identity Center de su organización debe estar en la misma región que cualquier recurso compartido de datos de Redshift al que se conecte.
- Como las identidades de los usuarios son conocidas y se registran junto con el acceso a los datos, le resulta más fácil cumplir con las normas de conformidad auditando el acceso de los usuarios en AWS CloudTrail.

Personas con el rol de administrador para conectar aplicaciones

A continuación se indican las personas clave para conectar las aplicaciones de análisis a la aplicación administrada por AWS IAM Identity Center para Redshift:

- Administrador de aplicaciones: crea una aplicación y configura los servicios con los que permitirá el intercambio de tokens de identidad. Este administrador también especifica qué usuarios o grupos tienen acceso a la aplicación.
- Administrador de datos: configura el acceso detallado a los datos. Los usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center pueden asignarse a permisos específicos.

Conexión a Amazon Redshift con AWS IAM Identity Center mediante Amazon QuickSight

A continuación, se muestra cómo utilizar QuickSight para autenticarse con Redshift cuando está conectado y el acceso se administra a través de AWS IAM Identity Center: [Autorización de conexiones desde QuickSight a clústeres de Amazon Redshift](#). Estos pasos también se aplican a Amazon Redshift sin servidor.

Conexión a Amazon Redshift con AWS IAM Identity Center mediante el editor de consultas v2 de Amazon Redshift

Al completar los pasos para configurar una conexión de AWS IAM Identity Center con Redshift, el usuario puede acceder a la base de datos y a los objetos correspondientes de la base de datos a través de su identidad basada en AWS IAM Identity Center y con el prefijo de espacio de nombres.

Para obtener más información sobre la conexión a bases de datos de Redshift con el editor de consultas v2, consulte [Trabajo con el editor de consultas v2](#).

Limitaciones de la conexión a Amazon Redshift con AWS IAM Identity Center

Al usar el inicio de sesión único de AWS IAM Identity Center, tenga en cuenta la siguiente limitación:

- No hay soporte para VPC mejorada: la VPC mejorada no es compatible cuando se usa el inicio de sesión único de AWS IAM Identity Center para Amazon Redshift. Para obtener más información sobre la VPC mejorada, consulte [Enrutamiento de VPC mejorada en Amazon Redshift](#).

Configuración de la integración de AWS IAM Identity Center con Amazon Redshift

El administrador del clúster de Amazon Redshift o el administrador de Amazon Redshift sin servidor debe realizar varios pasos para configurar Redshift como una aplicación habilitada para AWS IAM Identity Center. Esto permite que Redshift pueda detectar y conectarse automáticamente a AWS IAM Identity Center para recibir los servicios de inicio de sesión y directorio de usuarios. Después, cuando el administrador de Redshift cree un clúster o grupo de trabajo, podrá habilitar el nuevo almacenamiento de datos para que utilice AWS IAM Identity Center para administrar el acceso a la base de datos.

El objetivo de habilitar Redshift como una aplicación administrada por AWS IAM Identity Center es poder controlar los permisos de usuarios y grupos desde AWS IAM Identity Center o desde un proveedor de identidades externo que esté integrado en él. Cuando los usuarios de la base de datos inician sesión en una base de datos de Redshift, por ejemplo, un analista o un científico de datos, comprueba sus grupos en AWS IAM Identity Center y si coinciden con los nombres de los roles en Redshift. De esta manera, un grupo que defina el nombre de un rol de base de datos de Redshift podrá acceder a un conjunto de tablas para el análisis de ventas, por ejemplo. En las secciones siguientes se muestra cómo configurarlo.

Requisitos previos

Estos son los requisitos previos para integrar AWS IAM Identity Center con Amazon Redshift:

- Configuración de la cuenta: debe configurar AWS IAM Identity Center en la cuenta de administración de su organización de AWS si tiene previsto tener casos prácticos de varias cuentas o si usa clústeres de Redshift en cuentas diferentes con la misma instancia de AWS

IAM Identity Center. Esto incluye la configuración del origen de la identidad. Para obtener más información, consulte [Introducción](#), [Identidades del personal](#) y [Proveedores de identidades compatibles](#) en la Guía del usuario del AWS IAM Identity Center. Debe asegurarse de haber creado usuarios o grupos en AWS IAM Identity Center o de haber sincronizado los usuarios y grupos de su origen de identidad antes de poder asignarlos a los datos en Redshift.

 Note

Tiene la opción de utilizar una instancia de cuenta de AWS IAM Identity Center, siempre que Redshift y AWS IAM Identity Center estén en la misma cuenta. Puede crear esta instancia mediante un widget al crear y configurar un clúster o grupo de trabajo de Redshift.

- Configuración de un emisor de tokens de confianza: en algunos casos, es posible que necesite utilizar un emisor de tokens de confianza, que es una entidad que puede emitir y verificar los tokens de confianza. Antes de hacerlo, deben realizarse unos pasos preliminares antes de que el administrador de Redshift que configure la integración de AWS IAM Identity Center pueda seleccionar el emisor de tokens de confianza y añadir los atributos necesarios para completar la configuración. Esto puede incluir configurar un proveedor de identidades externo para que actúe como emisor de tokens de confianza y añadir sus atributos en la consola de AWS IAM Identity Center. Para completar estos pasos, consulte [Uso de aplicaciones con un emisor de tokens de confianza](#).

 Note

No es necesario configurar un emisor de tokens de confianza para todas las conexiones externas. La conexión a la base de datos de Redshift con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift no requiere la configuración de un emisor de tokens de confianza. Sin embargo, puede aplicarse a aplicaciones de terceros, como paneles o aplicaciones personalizadas que se autentican con el proveedor de identidades.

- Configuración de uno o varios roles de IAM: en las secciones siguientes se mencionan los permisos que se deben configurar. Deberá añadir permisos según las prácticas recomendadas de IAM. Los permisos específicos se detallan en los procedimientos siguientes.

Para obtener más información, consulte [Getting Started with AWS IAM Identity Center](#).

Configuración del proveedor de identidades para trabajar con AWS IAM Identity Center

El primer paso para controlar la administración de identidades de usuarios y grupos consiste en conectarse a AWS IAM Identity Center y configurar el proveedor de identidades. Puede utilizar el propio AWS IAM Identity Center como su proveedor de identidades o puede conectarse a un almacén de identidades de terceros, como Okta. Para obtener más información sobre cómo configurar la conexión y el proveedor de identidades, consulte [Proveedor de identidades externo](#) en la Guía del usuario de AWS IAM Identity Center. Al final de este proceso, asegúrese de añadir un pequeño grupo de usuarios y grupos a AWS IAM Identity Center para realizar pruebas.

Permisos administrativos

Permisos necesarios para la administración del ciclo de vida de las aplicaciones de Redshift/AWS IAM Identity Center

Debe crear una identidad de IAM que un administrador de Redshift utilice para configurar Redshift para usarlo con AWS IAM Identity Center. Lo más habitual es crear un rol de IAM con permisos y asignarlo a otras identidades según sea necesario. Debe tener los permisos indicados para realizar las siguientes acciones.

Creación de la aplicación de Redshift/AWS IAM Identity Center

- `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`: se utiliza para la seguridad.
- `sso:CreateApplication`: se utiliza para crear una aplicación de AWS IAM Identity Center.
- `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`: otorga acceso de autenticación de Redshift.
- `sso:PutApplicationGrant` – Se utiliza para cambiar la información del emisor de tokens de confianza.
- `sso:PutApplicationAccessScope`: se utiliza para configurar la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center. Esto incluye para AWS Lake Formation y para [permisos de acceso de Amazon S3](#).
- `redshift:CreateRedshiftIdcApplication`: se utiliza para crear una aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center.

Descripción de la aplicación de Redshift/AWS IAM Identity Center

- `sso:GetApplicationGrant` – Se utiliza para enumerar la información del emisor de tokens de confianza.

- `sso:ListApplicationAccessScopes`: se utiliza para que en la configuración de la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center se enumeren las integraciones posteriores, como las de AWS Lake Formation y los permisos de acceso de S3.
- `redshift:DescribeRedshiftIdcApplications`: se utiliza para describir las aplicaciones existentes de AWS IAM Identity Center.

Cambio de la aplicación de Redshift/AWS IAM Identity Center

- `redshift:ModifyRedshiftIdcApplication`: se utiliza para cambiar una aplicación Redshift existente.
- `sso:UpdateApplication`: se utiliza para actualizar una aplicación de AWS IAM Identity Center.
- `sso:GetApplicationGrant`: obtiene la información del emisor de tokens de confianza.
- `sso:ListApplicationAccessScopes`: se utiliza para configurar la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center.
- `sso>DeleteApplicationGrant` – Elimina la información del emisor de tokens de confianza.
- `sso:PutApplicationGrant` – Se utiliza para cambiar la información del emisor de tokens de confianza.
- `sso:PutApplicationAccessScope`: se utiliza para configurar la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center. Esto incluye para AWS Lake Formation y para [permisos de acceso de Amazon S3](#).
- `sso>DeleteApplicationAccessScope`: se utiliza para eliminar la configuración de la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center. Esto incluye para AWS Lake Formation y para [permisos de acceso de Amazon S3](#).

Eliminación de la aplicación de Redshift/AWS IAM Identity Center

- `sso>DeleteApplication`: se utiliza para eliminar una aplicación de AWS IAM Identity Center.
- `redshift>DeleteRedshiftIdcApplication`: ofrece la posibilidad de eliminar una aplicación Redshift AWS IAM Identity Center existente.

Permisos necesarios para la administración del ciclo de vida de las aplicaciones de Redshift/editor de consultas v2

Debe crear una identidad de IAM que un administrador de Redshift utilice para configurar Redshift para usarlo con AWS IAM Identity Center. Lo más habitual es crear un rol de IAM con permisos y

asignarlo a otras identidades según sea necesario. Debe tener los permisos indicados para realizar las siguientes acciones.

Creación de la aplicación del editor de consultas v2

- `redshift:CreateQev2IdcApplication`: se utiliza para crear la aplicación de QEV2.
- `sso:CreateApplication`: da la capacidad de crear una aplicación de AWS IAM Identity Center.
- `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`: otorga acceso de autenticación de Redshift.
- `sso:PutApplicationGrant` – Se utiliza para cambiar la información del emisor de tokens de confianza.
- `sso:PutApplicationAccessScope`: se utiliza para configurar la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center. Esto incluye el editor de consultas v2.
- `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`: se utiliza para la seguridad.

Descripción de la aplicación del editor de consultas v2

- `redshift:DescribeQev2IdcApplications`: se utiliza para describir la aplicación de QEV2 de AWS IAM Identity Center.

Cambio de la aplicación del editor de consultas v2

- `redshift:ModifyQev2IdcApplication`: se utiliza para cambiar la aplicación de QEV2 de AWS IAM Identity Center.
- `sso:UpdateApplication`: se utiliza para cambiar la aplicación de QEV2 de AWS IAM Identity Center.

Eliminación de la aplicación del editor de consultas v2

- `redshift>DeleteQev2IdcApplication`: se utiliza para eliminar la aplicación de QEV2.
- `sso>DeleteApplication`: se utiliza para eliminar la aplicación de QEV2.

Note

En el SDK de Amazon Redshift, las siguientes API no están disponibles:

- `CreateQev2IdcApplication`

- DescribeQev2IdcApplications
- ModifyQev2IdcApplication
- DeleteQev2IdcApplication

Estas acciones se utilizan específicamente para realizar la integración de AWS IAM Identity Center con Redshift QEV2 en la consola de AWS. Para obtener más información, consulte [Acciones definidas por Amazon Redshift](#).

Permisos necesarios para que el administrador de base de datos conecte nuevos recursos en la consola

Estos permisos son necesarios para conectar nuevos clústeres aprovisionados o grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor durante el proceso de creación. Si tiene estos permisos, aparece una selección en la consola para elegir conectarse a la aplicación administrada por AWS IAM Identity Center para Redshift.

- `redshift:DescribeRedshiftIdcApplications`
- `sso:ListApplicationAccessScopes`
- `sso:GetApplicationAccessScope`
- `sso:GetApplicationGrant`

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Configuración de Redshift como una aplicación administrada por AWS con AWS IAM Identity Center

Para que AWS IAM Identity Center pueda administrar las identidades de un clúster aprovisionado de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, el administrador de Redshift debe completar los pasos para que Redshift sea una aplicación administrada por AWS IAM Identity Center:

1. Seleccione Integración de AWS IAM Identity Center en el menú de la consola de Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor y, a continuación, Conectarse a AWS IAM Identity Center. A partir de ahí, debe realizar una serie de selecciones para rellenar las propiedades para la integración de AWS IAM Identity Center.

2. Elija un nombre para mostrar y un nombre exclusivo para la aplicación gestionada por AWS IAM Identity Center de Redshift.
3. Especifique el espacio de nombres de su organización. En general suele ser una versión abreviada del nombre de la organización y se añade como prefijo a los usuarios y roles administrados por AWS IAM Identity Center en la base de datos de Redshift.
4. Seleccione el rol de IAM que desee utilizar. Este rol de IAM debe estar separado de los roles que se utilizan para Redshift. Además, recomendamos que no se utilice para otros fines. Los permisos de política específicos necesarios son los siguientes:
 - `sso:DescribeApplication`: se requiere para crear una entrada de proveedor de identidades (IdP) en el catálogo.
 - `sso:DescribeInstance`: se utiliza para crear manualmente roles o usuarios federados de IdP.
5. Configure las conexiones de los clientes y los emisores de tokens de confianza. La configuración de emisores de tokens de confianza facilita la propagación de identidades de confianza al definir una relación con un proveedor de identidades externo. La propagación de identidades permite a un usuario, por ejemplo, iniciar sesión en una aplicación y acceder a datos específicos en otra aplicación. Esto permite a los usuarios recopilar datos de ubicaciones distintas de forma más fluida. En este paso, debe establecer los atributos para cada emisor de tokens de confianza en la consola. Los atributos incluyen el nombre y la notificación de audiencia (o `aud claim`), que puede que tenga que obtener de los atributos de configuración de la herramienta o el servicio. Es posible que también tenga que proporcionar el nombre de la aplicación que aparece en el JSON Web Token (JWT) de la herramienta de terceros.

 Note

La `aud claim` requerida para cada herramienta o servicio de terceros puede variar en función del tipo de token, que puede ser un token de acceso emitido por un proveedor de identidades, o de otro tipo, como un token de ID. Cada proveedor puede ser diferente. Al implementar la propagación de identidades de confianza y la integración con Redshift, se debe proporcionar el valor `aud` correcto para el tipo de token que la herramienta de terceros envía a AWS. Consulte las recomendaciones de su proveedor de herramientas o servicios.

Para obtener información detallada sobre la propagación de identidades de confianza, consulte [Trusted identity propagation overview](#) en la Guía de usuario de AWS IAM Identity Center.

Cuando el administrador de Redshift finalice los pasos y guarde la configuración, las propiedades de AWS IAM Identity Center aparecerán en la consola de Redshift. También puede consultar la vista del sistema [SVV_IDENTITY_PROVIDERS](#) para comprobar las propiedades de la aplicación que incluyen el nombre de la aplicación y el espacio de nombres. El espacio de nombres se utiliza como prefijo para los objetos de base de datos de Redshift que están asociados a la aplicación. Al realizar estas tareas, Redshift se convierte en una aplicación habilitada por AWS IAM Identity Center. Las propiedades de la consola incluyen el estado de la integración. Cuando se completa la integración, muestra Habilitado. Tras este proceso, se puede habilitar la integración de AWS IAM Identity Center en cada clúster nuevo.

Tras la configuración, puede incluir usuarios y grupos de AWS IAM Identity Center en Redshift mediante la selección de la pestaña Usuarios o Grupos y Asignar.

Habilitación de la integración de AWS IAM Identity Center para un nuevo clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor

El administrador de la base de datos configura los nuevos recursos de Redshift para que funcionen junto con AWS IAM Identity Center y así facilitar el inicio de sesión y el acceso a los datos. Esto se realiza como parte de los pasos para crear un clúster aprovisionado o un grupo de trabajo sin servidor. Cualquier usuario con permisos para crear recursos de Redshift puede realizar estas tareas de integración de AWS IAM Identity Center. Al crear un clúster aprovisionado, comience por elegir Crear clúster en la consola de Amazon Redshift. Los siguientes pasos muestran cómo habilitar la administración de AWS IAM Identity Center para una base de datos. (No incluye todos los pasos para crear un clúster).

1. Seleccione Habilitar para <nombre de su clúster> en la sección para la integración del IAM Identity Center en los pasos de creación del clúster.
2. Hay un paso en el proceso en el que se habilita la integración. Para ello, seleccione Habilitar la integración del IAM Identity Center en la consola.
3. Para el nuevo clúster o grupo de trabajo, cree roles de base de datos en Redshift con los comandos SQL. A continuación, se muestra el comando:

```
CREATE ROLE <idnamespace:rolename>;
```

El espacio de nombres y el nombre del rol son los siguientes:

- Prefijo del espacio de nombres de IAM Identity Center: es el espacio de nombres que se ha definido al configurar la conexión entre AWS IAM Identity Center y Redshift.
- Nombre del rol: este rol de base de datos de Redshift debe coincidir con el nombre del grupo en AWS IAM Identity Center.

Redshift se conecta con AWS IAM Identity Center y obtiene la información necesaria para crear y asignar el rol de la base de datos al grupo de AWS IAM Identity Center.

Tenga en cuenta que, cuando se crea un nuevo almacenamiento de datos, el rol de IAM especificado para la integración con AWS IAM Identity Center se adjunta automáticamente al clúster aprovisionado o al grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Cuando termine de introducir los metadatos del clúster necesarios y de crear el recurso, podrá comprobar el estado de la integración de AWS IAM Identity Center en las propiedades. Si los nombres de grupo de AWS IAM Identity Center tienen espacios, es obligatorio utilizar comillas en SQL al crear el rol correspondiente.

Tras habilitar la base de datos de Redshift y crear roles, ya podrá conectarse a la base de datos con el editor de consultas v2 de Amazon Redshift o Amazon QuickSight. Encontrará información detallada al respecto en las secciones siguientes.

Configuración de la **RedshiftIdcApplication** determinada mediante la API

Su administrador de identidades se encarga de la configuración. En la API, se crea y rellena una `RedshiftIdcApplication`, que representa la aplicación de Redshift en AWS IAM Identity Center.

1. Para empezar, puede crear usuarios y añadirlos a grupos de AWS IAM Identity Center. Puede hacerlo en la consola de AWS de AWS IAM Identity Center.
2. Llame a `create-redshift-idc-application` para crear una aplicación de AWS IAM Identity Center que se pueda usar con Redshift. La aplicación se crea rellendo los valores necesarios. El nombre para mostrar es el nombre que se mostrará en el panel de AWS IAM Identity Center. El ARN del rol de IAM es un ARN que tiene permisos para acceder a AWS IAM Identity Center y que Redshift también puede asumir.

```
aws redshift create-redshift-idc-application
--idc-instance-arn 'arn:aws:sso:::instance/ssoins-1234a01a1b12345d'
--identity-namespace 'MYCO'
```

```
--idc-display-name 'TEST-NEW-APPLICATION'
--iam-role-arn 'arn:aws:redshift:us-east-1:012345678901:role/TestRedshiftRole'
--redshift-idc-application-name 'myredshiftidcapplication'
```

En el siguiente ejemplo, se muestra un ejemplo de respuesta de `RedshiftIdcApplication` a la llamada a `create-redshift-idc-application`.

```
"RedshiftIdcApplication": {
    "IdcInstanceArn": "arn:aws:sso::instance/ssoins-1234a01a1b12345d",
    "RedshiftIdcApplicationName": "test-application-1",
    "RedshiftIdcApplicationArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:012345678901:redshiftidcapplication:12aaa111-3ab2-3ab1-8e90-b2d72aea588b",
    "IdentityNamespace": "MYCO",
    "IdcDisplayName": "Redshift-Idc-Application",
    "IamRoleArn": "arn:aws:redshift:us-east-1:012345678901:role/TestRedshiftRole",
    "IdcManagedApplicationArn": "arn:aws:sso::012345678901:application/ssoins-1234a01a1b12345d/apl-12345678910",
    "IdcOnboardStatus": "arn:aws:redshift:us-east-1:123461817589:redshiftidcapplication",
    "RedshiftIdcApplicationArn": "Completed",
    "AuthorizedTokenIssuerList": [
        "TrustedTokenIssuerArn": ...,
        "AuthorizedAudiencesList": [...]...
    ]
}
```

3. Puede utilizar `create-application-assignment` para asignar grupos específicos o usuarios individuales a la aplicación administrada en AWS IAM Identity Center. De este modo, puede especificar los grupos que desea administrar a través de AWS IAM Identity Center. Si el administrador de la base de datos crea roles de base de datos en Redshift, los nombres de grupo en AWS IAM Identity Center se asignan a los nombres de los roles de Redshift. Los roles controlan los permisos en la base de datos. Para obtener más información, consulte [Asignar el acceso de los usuarios a las aplicaciones en la consola de AWS IAM Identity Center](#).
4. Tras habilitar la aplicación, llame a `create-cluster` e incluya el ARN de la aplicación administrada por Redshift desde AWS IAM Identity Center. De este modo, se asocia el clúster a la aplicación administrada en AWS IAM Identity Center.

Asociación de una aplicación de AWS IAM Identity Center a un clúster o grupo de trabajo existentes

Si ya tiene un clúster o grupo de trabajo que le gustaría habilitar para la integración de AWS IAM Identity Center, es posible hacerlo mediante la ejecución de comandos SQL. También puede ejecutar comandos SQL para cambiar la configuración de la integración. Para obtener más información, consulte [ALTER IDENTITY PROVIDER](#).

También es posible eliminar un proveedor de identidades existente. En el siguiente ejemplo, se muestra cómo CASCADE elimina los usuarios y roles asociados al proveedor de identidades.

```
DROP IDENTITY PROVIDER  
<provider_name> [ CASCADE ]
```

Configuración de permisos de usuario

Un administrador configura los permisos para varios recursos en función de los atributos de identidad de los usuarios y la pertenencia a grupos dentro de su proveedor de identidades o directamente en AWS IAM Identity Center. Por ejemplo, el administrador de identidades puede agregar a un ingeniero de base de datos a un grupo adecuado para el rol. El nombre de este grupo se asigna a un nombre de rol de base de datos de Redshift. El rol proporciona o restringe el acceso a tablas o vistas específicas en Redshift.

Creación automática de funciones de Amazon Redshift para AWS IAM Identity Center

Esta característica es una integración con AWS IAM Identity Center que puede crear automáticamente funciones en Redshift en función de la pertenencia a un grupo.

La creación automática de roles tiene varias ventajas. Cuando crea un rol automáticamente, Redshift lo crea con la pertenencia a un grupo en su IdP, de modo que puede evitar la tediosa creación y mantenimiento manuales de roles. También tiene la opción de filtrar qué grupos están asignados a las funciones de Redshift con patrones de inclusión y exclusión.

Funcionamiento

Cuando usted, como usuario de IdP, inicia sesión en Redshift, se produce la siguiente secuencia de eventos:

1. Redshift recupera las pertenencias a sus grupos de IdP.
2. Redshift crea automáticamente los roles que se asignan a esos grupos, con el formato de rol *idp_namespace:rolename*.

3. Redshift le concede permisos con las funciones asignadas.

Tras el inicio de sesión de cada usuario, se crea automáticamente cada grupo que no está presente en el catálogo pero del que forma parte el usuario. Si lo desea, puede configurar filtros de inclusión y exclusión para controlar qué grupos de IdP tienen funciones de Redshift creadas.

Configuración de funciones de creación automática

Utilice los comandos `CREATE IDENTITY PROVIDER` y `ALTER IDENTITY PROVIDER` para habilitar y configurar la creación automática de roles.

```
-- Create a new IdP with auto role creation enabled
CREATE IDENTITY PROVIDER <idp_name> TYPE AWSIDC
  NAMESPACE '<namespace>'
  APPLICATION_ARN '<app_arn>'
  IAM_ROLE '<role_arn>'
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE;

-- Enable on existing IdP
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE;

-- Disable
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES FALSE;
```

Filtrado de grupos

Si lo desea, puede filtrar los grupos de IdP que se asignan a las funciones de Redshift mediante patrones `INCLUDE` y `EXCLUDE`. Cuando los patrones entran en conflicto, `EXCLUDE` prevalece sobre `INCLUDE`.

```
-- Only create roles for groups with 'dev'
CREATE IDENTITY PROVIDER <idp_name> TYPE AWSIDC
  ...
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE
  INCLUDE GROUPS LIKE '%dev%';

-- Exclude 'test' groups
ALTER IDENTITY PROVIDER <idp_name>
  AUTO_CREATE_ROLES TRUE
```

```
EXCLUDE GROUPS LIKE '%test%';
```

Ejemplos

En el siguiente ejemplo se muestra cómo activar la creación automática de funciones sin filtrado.

```
CREATE IDENTITY PROVIDER prod_idc TYPE AWSIDC ...  
    AUTO_CREATE_ROLES TRUE;
```

El siguiente ejemplo incluye los grupos de desarrollo y excluye los grupos de prueba.

```
ALTER IDENTITY PROVIDER prod_idc  
    AUTO_CREATE_ROLES TRUE  
    INCLUDE GROUPS LIKE '%dev%'  
    EXCLUDE GROUPS LIKE '%test%';
```

Prácticas recomendadas

Tenga en cuenta las siguientes prácticas recomendadas al habilitar la creación automática de roles:

- Utilice los filtros INCLUDE y EXCLUDE para controlar qué grupos obtienen los roles.
- Audite periódicamente las funciones y limpie las que no se utilicen.
- Aproveche las jerarquías de roles de Redshift para simplificar la administración de permisos.

Integración de Amazon Redshift con Concesiones de acceso a Amazon S3

Gracias a la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3, puede propagar sin problemas sus identidades de IAM Identity Center para controlar el acceso a los datos de Amazon S3. Esta integración le permite autorizar el acceso a los datos de Amazon S3 en función de los usuarios y grupos de IAM Identity Center.

Para obtener información sobre Concesiones de acceso a Amazon S3, consulte [Administración del acceso con Concesiones de acceso a Amazon S3](#).

El uso de Concesiones de acceso a Amazon S3 ofrece a su aplicación las siguientes ventajas:

- Control de acceso pormenorizado a los datos de Amazon S3, basado en las identidades de IAM Identity Center.
- Administración centralizada de las identidades de IAM Identity Center en Amazon Redshift y Amazon S3.

- Puede evitar tener que administrar permisos de IAM por separado para el acceso a Amazon S3.

Funcionamiento

Para integrar su aplicación con Concesiones de acceso a Amazon S3, haga lo siguiente:

- En primer lugar, debe configurar Amazon Redshift para que se integre con Concesiones de acceso a Amazon S3 mediante AWS Management Console o AWS CLI.
- A continuación, un usuario con privilegios de administrador de IdC concede acceso al bucket o prefijo de Amazon S3 a usuarios o grupos de IdC específicos mediante el servicio Concesiones de acceso a Amazon S3. Para obtener más información, consulte [Trabajo con concesiones en Concesiones de acceso a S3](#).
- Cuando un usuario de IdC autenticado en Redshift ejecuta una consulta para acceder a S3 (como una operación COPY, UNLOAD o Spectrum), Amazon Redshift recupera las credenciales de acceso temporales de S3 que tienen como ámbito esa identidad de IdC del servicio Concesiones de acceso a Amazon S3.
- A continuación, Amazon Redshift utiliza las credenciales temporales recuperadas para acceder a las ubicaciones de Amazon S3 autorizadas para esa consulta.

Configuración de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3

Para configurar la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3 para Amazon Redshift, haga lo siguiente:

Temas

- [Configuración de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3 utilizando la AWS Management Console](#)
- [Habilitación de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3 utilizando la AWS CLI](#)

Configuración de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3 utilizando la AWS Management Console

1. Abra la consola de Amazon Redshift.
2. Elija el clúster en el panel Clústeres.
3. En la página de detalles de su clúster, en la sección Integración con proveedores de identidad, habilite la integración con el servicio Concesiones de acceso a Amazon S3.

 Note

La sección Integración con proveedores de identidad no aparece si no tiene configurado IAM Identity Center. Para obtener más información, consulte [Enabling AWS IAM Identity Center](#).

Habilitación de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3 utilizando la AWS CLI

1. Para crear una nueva aplicación de IdC de Amazon Redshift con la integración de S3 habilitada, haga lo siguiente:

```
aws redshift create-redshift-idc-application <other parameters>
  --service-integrations '[ {"S3AccessGrants": [{"ReadWriteAccess":
{"Authorization": "Enabled"}]} ]'
```

2. Para modificar una aplicación existente para habilitar la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3, haga lo siguiente:

```
aws redshift modify-redshift-idc-application <other parameters>
  --service-integrations '[ {"S3AccessGrants": [{"ReadWriteAccess":
{"Authorization": "Enabled"}]} ]'
```

3. Para modificar una aplicación existente para deshabilitar la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3, haga lo siguiente:

```
aws redshift modify-redshift-idc-application <other parameters>
  --service-integrations '[ {"S3AccessGrants": [{"ReadWriteAccess":
{"Authorization": "Disabled"}]} ]'
```

Uso de la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3

Después de configurar la integración con Concesiones de acceso a Amazon S3, las consultas que acceden a los datos de S3 (como las consultas COPY, UNLOAD o de Spectrum) utilizan la identidad de IdC como autorización. Los usuarios que no estén autenticados mediante IdC también pueden ejecutar estas consultas, pero esas cuentas de usuario no se benefician de la administración centralizada que proporciona IdC.

El siguiente ejemplo muestra las consultas que se ejecutan con la integración de Concesiones de acceso a Amazon S3:

```
COPY table FROM 's3://mybucket/data'; // -- Redshift uses IdC identity
UNLOAD ('SELECT * FROM table') TO 's3://mybucket/unloaded/' // -- Redshift uses IdC
identity
```

Consulta de datos mediante AWS Lake Formation

El uso de AWS Lake Formation facilita la administración y la protección centralizadas de su lago de datos y proporciona acceso a los datos. La configuración de la propagación de identidades a Lake Formation a través de AWS IAM Identity Center y Redshift permite que un administrador pueda permitir un acceso detallado a un lago de datos de Amazon S3, en función de los grupos de proveedores de identidades (IdP) de la organización. Estos grupos se administran a través de AWS IAM Identity Center. En esta sección se explica cómo configurar un par de casos prácticos mediante consultas de un lago de datos y consultas de un recurso compartido de datos, que demuestran cómo aprovechar AWS IAM Identity Center con Redshift para conectarse a los recursos gobernados por Lake Formation.

Uso de una conexión de Redshift y AWS IAM Identity Center para consultar un lago de datos

Estos pasos explican un caso práctico en el que se utiliza AWS IAM Identity Center conectado a Redshift para consultar un lago de datos gobernado por Lake Formation.

Requisitos previos

Este procedimiento tiene varios pasos de requisitos previos:

1. AWS IAM Identity Center debe configurarse para admitir la autenticación y la administración de identidades con Redshift. Puede activar AWS IAM Identity Center desde la consola y seleccionar un origen de proveedor de identidades (IdP). Después, debe sincronizar un conjunto de usuarios de IdP con AWS IAM Identity Center. También debe configurar una conexión entre AWS IAM Identity Center y Redshift, siguiendo los pasos detallados anteriormente en este documento.
2. Cree un nuevo clúster de Amazon Redshift y habilite la administración de identidades a través de AWS IAM Identity Center en los pasos de configuración.
3. Cree una aplicación administrada por AWS IAM Identity Center para Lake Formation y configúrela. Esto se realiza tras configurar la conexión entre AWS IAM Identity Center y Redshift. A continuación se indican los pasos a seguir:

- a. En la AWS CLI, utilice el comando `modify-redshift-idc-application` para habilitar la integración del servicio Lake Formation con la aplicación administrada por AWS IAM Identity Center para Redshift. Esta llamada incluye el parámetro `service-integrations`, que se establece en un valor de cadena de configuración que da autorización a Lake Formation.
- b. Configure Lake Formation con el comando `create-lake-formation-identity-center-configuration`. Al hacerlo, se crea una aplicación de AWS IAM Identity Center para Lake Formation, que es visible en el portal de AWS IAM Identity Center. El administrador debe establecer el argumento `--cli-input-json`, cuyo valor es la ruta hacia un archivo JSON que usa el formato estándar para todas las llamadas a la API de la CLI de AWS. Debe incluir los siguientes valores:
 - `CatalogId`: ID del catálogo de Lake Formation.
 - `InstanceArn`: el ARN de la instancia de AWS IAM Identity Center.

Una vez que el administrador complete la configuración previa, el administrador de la base de datos puede crear un esquema externo con el fin de consultar el lago de datos.

1. El administrador crea el esquema externo: el administrador de la base de datos de Redshift se conecta a la base de datos y crea un esquema externo mediante la siguiente instrucción SQL:

```
CREATE EXTERNAL SCHEMA if not exists my_external_schema from DATA CATALOG database
'my_lf_integrated_db' catalog_id '12345678901234';
```

Tenga en cuenta que, en este caso, no es necesario especificar un rol de IAM, ya que el acceso se gestiona a través de AWS IAM Identity Center.

2. El administrador concede permisos: el administrador concede el uso a un grupo de AWS IAM Identity Center, que concede permisos sobre los recursos de Redshift. Para ello, se ejecuta una instrucción SQL como la siguiente:

```
GRANT USAGE ON SCHEMA "my_external_schema" to "MYCO:sales";
```

Posteriormente, el administrador concede permisos de Lake Formation sobre los objetos, según los requisitos de la organización, mediante la CLI de AWS:

```
aws lakeformation grant-permissions ...
```

3. Los usuarios ejecutan consultas: en este punto, un usuario de AWS IAM Identity Center que forme parte del grupo de ventas puede iniciar sesión mediante el editor de consultas v2 en la base de datos de Redshift. A continuación, puede ejecutar una consulta que acceda a una tabla del esquema externo, como en el ejemplo siguiente:

```
SELECT * from my_external_schema.table1;
```

Uso de una conexión de Redshift y AWS IAM Identity Center para conectarse a un recurso compartido de datos

Puede acceder a un recurso compartido de datos desde un almacenamiento de datos de Redshift diferente cuando el acceso se administre a través de AWS IAM Identity Center. Para ello, ejecute una consulta para configurar una base de datos externa. Antes de completar estos pasos, se supone que tiene una conexión configurada entre Redshift y AWS IAM Identity Center y que ha creado la aplicación de AWS Lake Formation, tal y como se detalla en el procedimiento anterior.

1. Creación de la base de datos externa: el administrador crea una base de datos externa para compartir datos y hace referencia a ella a través de su ARN. En el siguiente ejemplo se muestra cómo hacerlo:

```
CREATE DATABASE "redshift_external_db" FROM ARN 'arn:aws:glue:us-east-1:123456789012:database/redshift_external_db-iad' WITH NO DATA CATALOG SCHEMA;
```

En este caso práctico, en el que se utiliza AWS IAM Identity Center con Redshift para la administración de identidades, no se incluye el rol de IAM.

2. El administrador configura los permisos: tras crear una base de datos, el administrador otorga su uso a un grupo de AWS IAM Identity Center. Esto otorga permisos sobre los recursos de Redshift:

```
GRANT USAGE ON DATABASE "my_external_db" to "MYC0:sales";
```

El administrador también otorga permisos de Lake Formation sobre los objetos mediante la CLI de AWS:

```
aws lakeformation grant-permissions ...
```

3. Los usuarios ejecutan consultas: un usuario del grupo de ventas puede consultar una tabla de la base de datos en función de los permisos asignados:

```
select * from redshift_external_db.public.employees;
```

Para obtener más información sobre la concesión de permisos en un lago de datos y la concesión de permisos en los recursos compartidos de datos, consulte [Granting permissions to users and groups](#). Para obtener más información sobre cómo conceder el uso a un esquema o a una base de datos, consulte [GRANT](#).

Integración de su aplicación o herramienta con OAuth mediante un emisor de tokens de confianza

Puede añadir funcionalidades a las herramientas de cliente que cree para conectarse a Redshift mediante la conexión de AWS IAM Identity Center. Si ya ha configurado la integración de Redshift con AWS IAM Identity Center, utilice las propiedades que se detallan en esta sección para configurar una conexión.

Complemento de autenticación para conectarse a Redshift mediante AWS IAM Identity Center

Puede utilizar AWS IAM Identity Center para conectarse a Amazon Redshift mediante los siguientes complementos de controlador:

- **BrowserIdcAuthPlugin**: este complemento facilita la integración perfecta del inicio de sesión único con AWS IAM Identity Center. Crea una ventana de navegador para que los usuarios inicien sesión con las credenciales de usuario definidas en sus proveedores de identidades corporativos.
- **IdpTokenAuthPlugin**: este complemento lo deben utilizar las aplicaciones que se desee que administren el flujo de autenticación por sí mismas, en lugar de dejar que el controlador de Amazon Redshift abra una ventana del navegador para la autenticación de AWS IAM Identity Center. Acepta un token de acceso ofrecido por AWS IAM Identity Center o un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) de cualquier proveedor de identidades web que esté conectado con AWS IAM Identity Center, como Okta, PingOne y Microsoft Entra ID (Azure AD). La aplicación cliente es responsable de generar este token de acceso o JWT necesario.

Autenticación con **BrowserIdcAuthPlugin**

Utilice los siguientes nombres de complementos para conectarse mediante **BrowserIdcAuthPlugin**, en función del controlador de Amazon Redshift.

Controlador	Tecla de opción de conexión	Valor	Notas
JDBC	<code>plugin_name</code>	<code>com.amazon.redshift.plugin.BrowserIdcAuthPlugin</code>	Debe introducir el nombre de clase completo del complemento cuando se conecte.
ODBC	<code>plugin_name</code>	<code>BrowserIdcAuthPlugin</code>	
Python	<code>credentials_provider</code>	<code>BrowserIdcAuthPlugin</code>	No hay ninguna opción de <code>plugin_name</code> disponible para el controlador de Python. En su lugar, utilice <code>credentials_provider</code> .

El complemento `BrowserIdcAuthPlugin` tiene las siguientes opciones de conexión adicionales:

Nombre de la opción	¿Obligatorio?	Descripción	Ejemplo
<code>idc_region</code>	Obligatorio	Es la Región de AWS en la que se encuentra la instancia de AWS IAM Identity Center.	<code>us-east-1</code>
<code>issuer_url</code>	Obligatorio	El punto de conexión de la instancia del servidor de AWS IAM Identity Center. Puede encontrar este valor	<code>https://identitycenter.amazonaws.com/ssoins-g5j2k70sn4yc5nsc</code>

Nombre de la opción	¿Obligatorio?	Descripción	Ejemplo
		en la consola de AWS IAM Identity Center.	
listen_port	Opcional	El puerto que utiliza el controlador de Amazon Redshift para recibir la respuesta auth_code de AWS IAM Identity Center a través del redireccionamiento del navegador.	7890
idc_client_display_name	Opcional	El nombre que el cliente de AWS IAM Identity Center utiliza para la aplicación en la ventana emergente de consentimiento de inicio de sesión único de AWS IAM Identity Center.	Controlador de Amazon Redshift
ldp_response_timeout	Opcional	El periodo de tiempo, en segundos, que el controlador de Redshift espera a que se complete el flujo de autenticación.	60

Estos valores se deben introducir en las propiedades de conexión de la herramienta que se cree y se utilice para conectarse. Para obtener más información, consulte la documentación de opciones de conexión de cada controlador correspondiente:

- [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#)

- [Opciones del controlador ODBC](#)
- [Opciones de configuración para el conector Python de Amazon Redshift](#)

Autenticación con **IdpTokenAuthPlugin**

Utilice los siguientes nombres de complementos para conectarse mediante `IdpTokenAuthPlugin`, en función del controlador de Amazon Redshift.

Controlador	Tecla de opción de conexión	Valor	Notas
JDBC	<code>plugin_name</code>	<code>com.amazon.redshift.plugin.IdpTokenAuthPlugin</code>	Debe introducir el nombre de clase completo del complemento cuando se conecte.
ODBC	<code>plugin_name</code>	<code>IdpTokenAuthPlugin</code>	
Python	<code>credentials_provider</code>	<code>IdpTokenAuthPlugin</code>	No hay ninguna opción de <code>plugin_name</code> disponible para el controlador de Python. En su lugar, utilice <code>credentials_provider</code> .

El complemento `IdpTokenAuthPlugin` tiene las siguientes opciones de conexión adicionales:

Nombre de la opción	¿Obligatorio?	Descripción
<code>token</code>	Obligatorio	Un token de acceso ofrecido por AWS IAM Identity Center o un token web JSON (JWT) de OpenID Connect

Nombre de la opción	¿Obligatorio?	Descripción
		(OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades web que esté vinculado con AWS IAM Identity Center. La aplicación debe generar este token al autenticar al usuario de su aplicación con AWS IAM Identity Center o un proveedor de identidades conectado con AWS IAM Identity Center.
token_type	Obligatorio	El tipo de token utilizado para <code>IdpTokenAuthPlugin</code> . Los valores posibles son los siguientes: • <code>ACCESS_TOKEN</code>: introdúzcalo si utiliza un token de acceso proporcionado por AWS IAM Identity Center. • <code>EXT_JWT</code>: proporcione esto si utiliza un token web JSON (JWT) de OpenID Connect (OIDC) proporcionado por un proveedor de identidades basado en web que está conectado con AWS IAM Identity Center.

Estos valores se deben introducir en las propiedades de conexión de la herramienta que se cree y se utilice para conectarse. Para obtener más información, consulte la documentación de opciones de conexión de cada controlador correspondiente:

- [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#)
- [Opciones del controlador ODBC](#)

- [Opciones de configuración para el conector Python de Amazon Redshift](#)

Solución de problemas de conexiones desde el editor de consultas de Amazon Redshift v2

Esta lista detalla los errores que se producen con más frecuencia y puede ayudarle a conectarse a la base de datos de Redshift con el editor de consultas v2, mediante una identidad de AWS IAM Identity Center.

- Error: Problema de conexión: no hay información de sesión disponible del centro de identidades.
 - Cuando se produzca este error, compruebe la configuración de seguridad y privacidad del navegador. Esta configuración del navegador, especialmente la de las cookies seguras, como la característica Protección total de cookies de Firefox, puede provocar el bloqueo de los intentos de conexión desde el editor de consultas de Amazon Redshift v2 a una base de datos de Redshift. Siga los pasos de corrección detallados para el navegador:
- Firefox: actualmente, las cookies de terceros están bloqueadas de forma predeterminada. Haga clic en el escudo de la barra de direcciones del navegador y cambie el botón para desactivar la protección contra el rastreo mejorado del editor de consultas v2.
- Modo incógnito de Chrome: de forma predeterminada, el modo incógnito de Chrome bloquea las cookies de terceros. Haga clic en el icono del ojo de la barra de direcciones para permitir el uso de cookies de terceros para el editor de consultas v2. Después de cambiar la configuración para permitir las cookies, es posible que no vea el icono del ojo en la barra de direcciones.
- Safari: en un Mac, abra la aplicación Safari. Elija Configuración y, a continuación, elija Avanzada. Establezca desactivar: Bloqueo de todas las cookies.
- Edge: elija Configuración y, a continuación, elija Cookies y permisos del sitio. A continuación, seleccione Administrar y eliminar las cookies y los datos del sitio y desactive Bloquear cookies de terceros.

Si intenta conectarse después de cambiar la configuración y sigue recibiendo el mensaje de error Problema de conexión: no hay información de sesión disponible del centro de identidades, le recomendamos que actualice la conexión con AWS IAM Identity Center. Para ello, haga clic con el botón derecho en la instancia de base de datos de Redshift y elija Actualizar. Aparece una nueva ventana, que puede utilizar para autenticarse.

- Error: Problema de conexión: la sesión del centro de identidades ha caducado o no es válida. - Tras la integración de un clúster aprovisionado por Redshift o un grupo de trabajo sin servidor con AWS IAM Identity Center, es posible que un usuario reciba el siguiente error cuando intente

conectarse a una base de datos de Redshift desde el editor de consultas v2. Esto puede ocurrir después de intentos de conexión exitosos. En ese caso, le recomendamos que vuelva a autenticarse. Para ello, haga clic con el botón derecho en la instancia de base de datos de Redshift y elija Actualizar. Aparece una nueva ventana, que puede utilizar para autenticarse.

- Error: Alcance no válido. Las credenciales de usuario no están autorizadas para conectarse a Redshift. - Tras la integración de un clúster aprovisionado por Redshift o un grupo de trabajo sin servidor con AWS IAM Identity Center para la administración de identidades, es posible que un usuario reciba este error cuando intente conectarse a una base de datos de Redshift desde el editor de consultas v2. En este caso, para que el editor de consultas v2 conecte y autentique a un usuario correctamente a través de AWS IAM Identity Center para acceder a los recursos correctos, un administrador debe asignar el usuario a la aplicación de Redshift AWS IAM Identity Center a través de la consola de Redshift. Esto se completa en Conexiones de IAM Identity Center. A continuación, el usuario puede establecer una conexión correcta cuando haya transcurrido una hora, que es el límite del almacenamiento en caché de las sesiones de AWS IAM Identity Center.
- Error: Las bases de datos no se podían mostrar. FATAL: consulta errónea cuando el clúster se detiene automáticamente. - Cuando una base de datos de Amazon Redshift sin servidor está inactiva y no procesa ninguna carga de trabajo, puede permanecer en pausa cuando se conecta con una identidad de AWS IAM Identity Center. Para solucionar este problema, inicie sesión con otro método de autenticación para reanudar el grupo de trabajo sin servidor. A continuación, conéctese a la base de datos con la identidad de AWS IAM Identity Center.
- Error: se ha producido un error al intentar la federación con AWSIAM Identity Center. Un administrador de Amazon Redshift debe eliminar y volver a crear la aplicación QEV2 de AWS IAM Identity Center mediante la consola de Redshift. - Este error suele producirse cuando se elimina la instancia de la aplicación de AWS IAM Identity Center asociada al editor de consultas v2. Para solucionar este problema, un administrador de Amazon Redshift debe eliminar y volver a crear las aplicaciones de Redshift y el editor de consultas v2 para AWS IAM Identity Center. Esto se puede realizar en la consola de Redshift o mediante el comando <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/redshift/delete-redshift-idc-application.html> CLI.

Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Redshift

Amazon Redshift utiliza [roles vinculados a servicios](#) de AWS Identity and Access Management (IAM). Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está conectado de forma directa a Amazon Redshift. Los roles vinculados a servicio están predefinidos por Amazon Redshift e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a servicios de AWS en nombre de su clúster de Amazon Redshift.

Un rol vinculado a un servicio simplifica la configuración de Amazon Redshift porque ya no tendrá que agregar los permisos necesarios de forma manual. El rol está vinculado a los casos de uso de Amazon Redshift y tiene permisos predefinidos. Solo Amazon Redshift puede asumir el rol y solo el rol vinculado a un servicio puede usar la política de permisos predefinida. Amazon Redshift crea un rol vinculado a un servicio en su cuenta la primera vez que crea un clúster o un punto de conexión de VPC administrado por Redshift. Solo puede eliminar el rol vinculado al servicio después de eliminar todos los clústeres de Amazon Redshift o puntos de conexión de VPC administrados por Redshift de su cuenta. De esta forma, se protegen los recursos de Amazon Redshift, ya que evita que se puedan eliminar accidentalmente los permisos necesarios para obtener acceso a los recursos.

Amazon Redshift admite el uso de roles vinculados a servicios en todas las regiones en las que el servicio está disponible. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión y regiones de AWS](#).

Para obtener información acerca de otros servicios que admiten roles vinculados a servicios, consulte [Servicios de AWS que funcionan con IAM](#) y busque los servicios que muestran Yes (Sí) en la columna Service Linked Role (Rol vinculado a servicio). Seleccione una opción Sí con un enlace para ver la documentación acerca del rol vinculado al servicio en cuestión.

Permisos de roles vinculados a servicios para Amazon Redshift

Amazon Redshift utiliza el rol vinculado al servicio denominado `AWSServiceRoleForRedshift` que permite que Amazon Redshift llame a los servicios de AWS en su nombre.

Este rol vinculado a un servicio se adjunta a la siguiente política administrada:

`AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy`. Para obtener actualizaciones de esta política, consulte [Políticas administradas por AWS \(predefinidas\) para Amazon Redshift](#).

El rol vinculado a un servicio `AWSServiceRoleForRedshift` solo confía en que **redshift.amazonaws.com** asuma el rol.

La política de permisos del rol vinculado al servicio de `AWSServiceRoleForRedshift` permite que Amazon Redshift realice las siguientes operaciones en todos los recursos relacionados:

- `ec2:DescribeVpcs`
- `ec2:DescribeSubnets`
- `ec2:DescribeNetworkInterfaces`
- `ec2:DescribeAddress`
- `ec2:AssociateAddress`

- `ec2:DisassociateAddress`
- `ec2:CreateNetworkInterface`
- `ec2>DeleteNetworkInterface`
- `ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute`
- `ec2:CreateVpcEndpoint`
- `ec2>DeleteVpcEndpoints`
- `ec2:DescribeVpcEndpoints`
- `ec2:ModifyVpcEndpoint`
- `ec2:DescribeVpcAttribute`
- `ec2:DescribeSecurityGroups`
- `ec2:DescribeInternetGateways`
- `ec2:DescribeSecurityGroupRules`
- `ec2:DescribeAvailabilityZones`
- `ec2:DescribeNetworkAcls`
- `ec2:DescribeRouteTables`
- `ec2:AssignIpv6Addresses`
- `ec2:UnassignIpv6Addresses`

Permisos para recursos de red

Los siguientes permisos permiten acciones en Amazon EC2 para crear y administrar reglas de grupo de seguridad. Estos grupos y reglas de seguridad están asociados específicamente a la etiqueta de recurso `aws:RequestTag/Redshift` de Amazon Redshift. Esto limita el alcance de los permisos a recursos de Amazon Redshift específicos.

- `ec2:CreateSecurityGroup`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress`
- `ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress`
- `ec2:RevokeSecurityGroupEgress`
- `ec2:RevokeSecurityGroupIngress`
- `ec2:ModifySecurityGroupRules`
- `ec2>DeleteSecurityGroup`

Permisos para cuotas de servicio

Los siguientes permisos permiten al intermediario obtener cuotas de servicio.

`servicequotas:GetServiceQuota`

En el siguiente fragmento de código JSON se muestra el ámbito de la acción y del recurso para las cuotas de servicio.

```
{
  "Sid": "ServiceQuotasToCheckCustomerLimits",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicequotas:GetServiceQuota"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:servicequotas:*:*:ec2/L-0263D0A3",
    "arn:aws:servicequotas:*:*:vpc/L-29B6F2EB"
  ]
}
```

Los códigos de cuota son los siguientes:

- L-0263D0A3: código de cuota para las IP elásticas de EC2-VPC.
- L-29B6F2EB: código de cuota para los puntos de conexión de VPC por VPC.

Para más información, consulte [Service Quotas de AWS](#).

Acciones para el registro de auditoría

Las acciones enumeradas con el prefijo `logs` se refieren al registro de auditoría y a las características relacionadas. En concreto, la creación y la administración de grupos de registro y flujos de registro.

- `logs:CreateLogGroup`
- `logs:PutRetentionPolicy`
- `logs:CreateLogStream`
- `logs:PutLogEvents`
- `logs:DescribeLogStreams`

- logs:GetLogEvents

El siguiente JSON muestra las acciones y el alcance de los recursos, a Amazon Redshift, para el registro de auditoría.

```
[
  {
    "Sid": "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogGroups",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogGroup",
      "logs:PutRetentionPolicy"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "EnableCreationAndManagementOfRedshiftCloudwatchLogStreams",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "logs:CreateLogStream",
      "logs:PutLogEvents",
      "logs:DescribeLogStreams",
      "logs:GetLogEvents"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/redshift/*:log-stream:*"
    ]
  }
]
```

Para obtener más información sobre los roles vinculados a servicios y su finalidad en AWS, consulte [Uso de roles vinculados a servicios](#). Para obtener más información sobre acciones específicas y otros recursos de IAM para Amazon Redshift, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Redshift](#).

Acciones para administrar las credenciales de administrador con AWS Secrets Manager

Las acciones que aparecen con el prefijo `secretsmanager` están relacionadas con el uso de Amazon Redshift para administrar las credenciales de administrador. Estas acciones permiten

que Amazon Redshift use AWS Secrets Manager para crear y administrar los secretos de sus credenciales de administrador.

El siguiente JSON muestra las acciones y el alcance de los recursos a Amazon Redshift para administrar las credenciales de administrador con AWS Secrets Manager.

```
[
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:DescribeSecret",
      "secretsmanager>DeleteSecret",
      "secretsmanager:PutSecretValue",
      "secretsmanager:UpdateSecret",
      "secretsmanager:UpdateSecretVersionStage",
      "secretsmanager:RotateSecret"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:redshift!*"
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "secretsmanager:ResourceTag/aws:secretsmanager:owningService":
"redshift"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "secretsmanager:GetRandomPassword"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Acciones para registrar clústeres y espacios de nombres sin servidor en el AWS Glue Data Catalog

Las acciones enumeradas con el prefijo glue se refieren al acceso a los catálogos del AWS Glue Data Catalog realizados al registrar clústeres aprovisionados o espacios de nombres sin servidor. Para obtener más información, consulte [Compatibilidad de Apache Iceberg con Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

El siguiente JSON muestra las acciones y el alcance de los recursos, en Amazon Redshift, para acceder a los catálogos en el AWS Glue Data Catalog:

```
[
  {
    "Sid": "DiscoverRedshiftCatalogs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "glue:GetCatalogs",
      "glue:GetCatalog"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:glue:*:*:catalog",
      "arn:aws:glue:*:*:catalog/*"
    ],
    "Condition": {
      {
        "Bool": {
          "glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery": "true"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
      }
    },
  },
  {
    "Sid": "LakeFormationGetMetadataAccessForFederatedCatalogs",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "lakeformation:GetDataAccess"
    ],
    "Resource": [ "*" ],
    "Condition": {
      {
        "Bool": {
          "lakeformation:EnabledOnlyForMetaDataAccess": "true"
        },
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${aws:PrincipalAccount}"
        },
        "ForAnyValue:StringEquals":
      }
    }
  }
]
```



```

    {
      "aws:CalledVia": "glue.amazonaws.com"
    }
  }
}
}
]

```

Los permisos `glue:GetCatalog` y `glue:GetCatalogs` tienen la condición `glue:EnabledForRedshiftAutoDiscovery:true`, lo que significa que Amazon Redshift concede acceso a IAM para descubrir catálogos automáticamente. Para excluirse, agregue una política de recursos a nivel de cuenta de AWS Glue para denegar selectivamente el acceso a los catálogos del rol vinculado al servicio. Dado que el rol vinculado al servicio ya tiene una acción de permiso explícita en la política, la política de exclusión debe denegar explícitamente esa acción. Considere el siguiente ejemplo, en el que una política adicional deniega el descubrimiento automático de Amazon Redshift:

```

{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : {
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "glue:GetCatalog",
      "glue:GetCatalogs"
    ],
    "Principal" : {
      "AWS" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/redshift.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRedshift"
    },
    "Resource": [
      "arn:aws:glue:*:*:catalog/<s3_table_catalog_name>",
      "arn:aws:glue:*:*:catalog/<s3_table_catalog_name>/*"
    ]
  }
}

```

Para permitir a una entidad de IAM crear roles vinculados a servicios `AWSServiceRoleForRedshift`

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [

```

```
    "iam:CreateServiceLinkedRole"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<AWS-account-ID>:role/aws-service-role/
redshift.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRedshift",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "redshift.amazonaws.com"}}
}
```

Para permitir a una entidad de IAM eliminar roles vinculados a servicios AWSServiceRoleForRedshift

Agregue la siguiente instrucción de política a los permisos para esa entidad de IAM:

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "iam:DeleteServiceLinkedRole",
    "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus"
  ],
  "Resource": "arn:aws:iam::<AWS-account-ID>:role/aws-service-role/
redshift.amazonaws.com/AWSServiceRoleForRedshift",
  "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "redshift.amazonaws.com"}}
}
```

Si lo desea, también puede usar una política administrada por AWS para [proporcionar acceso completo](#) a Amazon Redshift.

Creación de un rol vinculado a un servicio para Amazon Redshift

No es necesario crear de forma manual el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForRedshift. Amazon Redshift crea el rol vinculado al servicio por usted. Si el rol vinculado al servicio AWSServiceRoleForRedshift se ha eliminado de la cuenta, Amazon Redshift crea el rol cuando se lanza un nuevo clúster de Amazon Redshift.

Important

Si utilizaba el servicio Amazon Redshift antes del 18 de septiembre de 2017, fecha en que comenzó a admitir los roles vinculados a servicios, entonces Amazon Redshift creó el rol AWSServiceRoleForRedshift en su cuenta. Para obtener más información, consulte [Un nuevo rol ha aparecido en mi cuenta de IAM](#).

Edición de un rol vinculado a un servicio para Amazon Redshift

Amazon Redshift no permite editar el rol vinculado al servicio `AWSServiceRoleForRedshift`. Después de crear un rol vinculado a un servicio, no puede cambiarle el nombre, ya que varias entidades pueden hacer referencia a él. No obstante, puede editar la descripción del rol con la consola de IAM, la AWS Command Line Interface (AWS CLI) o la API de IAM. Para obtener más información, consulte [Modificación de un rol](#) en la Guía del usuario de IAM.

Eliminación de un rol vinculado a un servicio para Amazon Redshift

Si ya no necesita utilizar una característica o servicio que requiere un rol vinculado a un servicio, le recomendamos que elimine dicho rol. De esta forma no tiene una entidad no utilizada que no se monitoree ni mantenga de forma activa.

Antes de poder eliminar un rol vinculado a un servicio de una cuenta, necesita apagar y eliminar todos los clústeres de la cuenta. Para obtener más información, consulte [Cierre y eliminación de un clúster](#).

Puede utilizar la consola de IAM, la AWS CLI o la API de IAM para eliminar un rol vinculado a un servicio. Para obtener más información, consulte [Eliminación de un rol vinculado a un servicio](#) en la Guía del usuario de IAM.

Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos

Puede generar credenciales temporales de base de datos basadas en los permisos concedidos a través de una política de permisos de AWS Identity and Access Management (IAM) para administrar el acceso que los usuarios tienen a su base de datos de Amazon Redshift.

Normalmente, los usuarios de bases de datos de Amazon Redshift inician sesión en la base de datos proporcionando un nombre de usuario y una contraseña de la base de datos. No obstante, no es necesario mantener los nombres de usuario y las contraseñas en la base de datos de Amazon Redshift. Como alternativa, puede configurar el sistema para permitir que los usuarios creen credenciales de usuario e inicien sesión en la base de datos en función de sus credenciales de IAM.

Amazon Redshift proporciona la operación de la API [GetClusterCredentials](#) para generar credenciales temporales de usuario de la base de datos. Puede configurar su cliente SQL con controladores JDBC u ODBC de Amazon Redshift que administren el proceso de llamar a la operación `GetClusterCredentials`. Para ello, recuperan las credenciales de usuario de la

base de datos y establecen una conexión entre su cliente SQL y la base de datos de Amazon Redshift. También puede usar la aplicación de base de datos para llamar mediante programación a la operación `GetClusterCredentials`, recuperar las credenciales de usuario de base de datos y conectarse a la base de datos.

Si ya administra identidades de usuario fuera de AWS, puede utilizar un proveedor de identidades (IdP) conforme con el lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML) 2.0 para administrar el acceso a los recursos de Amazon Redshift. Puede utilizar su IdP para permitir a los usuarios federados tener acceso a un rol de IAM. Con ese rol de IAM, puede generar credenciales de base de datos temporales e iniciar sesión en las bases de datos de Amazon Redshift.

Su cliente SQL necesita permiso para llamar a la operación `GetClusterCredentials` en su nombre. Estos permisos se administran creando un rol de IAM y asociando una política de permisos de IAM que conceda o restrinja el acceso a la operación `GetClusterCredentials` y acciones relacionadas. Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

La política también concede o restringe el acceso a recursos específicos, como clústeres, bases de datos, nombres de usuario de base de datos y nombres de grupos de usuarios de Amazon Redshift.

Note

Le recomendamos que utilice los controladores JDBC u ODBC de Amazon Redshift para administrar el proceso de llamar a la operación `GetClusterCredentials` e iniciar sesión en la base de datos. Para simplificar, asumimos que en este tema utiliza un cliente SQL con los controladores JDBC u ODBC.

Para obtener detalles concretos y ejemplos del uso de la operación `GetClusterCredentials` o del comando paralelo de la CLI `get-cluster-credentials`, vea [GetClusterCredentials](#) y [get-cluster-credentials](#).

Para administrar la autenticación y la autorización de forma centralizada, Amazon Redshift admite la autenticación de base de datos con IAM, lo que permite la autenticación de usuarios a través de la federación de empresas. En lugar de crear un usuario, puede utilizar las identidades existentes de AWS Directory Service, el directorio de usuarios de su empresa o un proveedor de identidades web. A estas identidades se las conoce como usuarios federados. AWS asigna un rol a un usuario federado cuando se solicita acceso a través de un IdP.

Para proporcionar acceso federado a un usuario o una aplicación cliente de la organización para llamar a las operaciones de la API de Amazon Redshift, también puede utilizar el controlador JDBC u ODBC compatible con SAML 2.0 para solicitar la autenticación del IdP de la organización. En este caso, los usuarios de la organización no tienen acceso directo a Amazon Redshift.

Para obtener más información, consulte [Federación y proveedores de identidades](#) en la Guía del usuario de IAM.

Creación de credenciales de IAM temporales

En esta sección, puede encontrar cómo configurar el sistema para generar credenciales temporales de usuario de base de datos basadas en IAM e iniciar sesión en la base de datos con las nuevas credenciales.

En líneas generales, el proceso es el siguiente:

1. [Paso 1: Crear un rol de IAM para el acceso de inicio de sesión único de IAM](#)

(Opcional) Puede autenticar a los usuarios para que obtengan acceso a una base de datos de Amazon Redshift integrando la autenticación de IAM y un proveedor de identidad (IdP) de terceros.

2. [Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP](#)

(Opcional) Para usar la autenticación de IAM mediante un IdP, necesita definir una regla de notificación en la aplicación de su IdP que asigne los usuarios o grupos de su organización a un rol de IAM. Opcionalmente, puede incluir elementos de atributo para definir parámetros `GetClusterCredentials`.

3. [Paso 3: Crear un rol de IAM con permisos para llamar a `GetClusterCredentials`](#)

La aplicación de cliente de SQL asume el usuario cuando llama a la operación `GetClusterCredentials`. Si ha creado un rol de IAM para el acceso al proveedor de identidad, puede agregar el permiso necesario a ese rol.

4. [Paso 4: Crear un usuario de base de datos y grupos de usuarios de base de datos](#)

(Opcional) De forma predeterminada, `GetClusterCredentials` devuelve credenciales para crear un nuevo usuario si el nombre de usuario no existe. También puede elegir especificar grupos de usuarios a los que se unan los usuarios cuando inicien sesión. De forma predeterminada, los usuarios de la base de datos se unen al grupo `PUBLIC`.

5. [Paso 5: Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM](#)

Para conectarse a la base de datos de Amazon Redshift, tiene que configurar el cliente SQL para que use un controlador JDBC u ODBC de Amazon Redshift.

Paso 1: Crear un rol de IAM para el acceso de inicio de sesión único de IAM

Si no utiliza un proveedor de identidad para el acceso de inicio de sesión único, puede omitir este paso.

Si ya administra las identidades de los usuarios fuera de AWS, puede autenticar a los usuarios para que tengan acceso a una base de datos de Amazon Redshift integrando la autenticación de IAM y un proveedor de identidad (IdP) SAML-2.0 de terceros.

Para obtener más información, consulte [Federación y proveedores de identidades](#) en la Guía del usuario de IAM.

Antes de poder utilizar la autenticación de IdP de Amazon Redshift, cree un proveedor de identidad SAML de AWS. El IdP se crea en la consola de IAM para informar a AWS del IdP y de su configuración. Esto establece una relación de confianza entre la cuenta de AWS y el IdP. Si desea ver los pasos necesarios para crear un rol, consulte [Creación de un rol para una federación SAML 2.0 \(consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP

Después de crear el rol de IAM, necesita definir una regla de reclamación en la aplicación de su IdP que asigne los usuarios o grupos de su organización al rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Configuración de aserciones SAML para la respuesta de autenticación](#) en la Guía del usuario de IAM.

Si elige utilizar los parámetros `GetClusterCredentials` opcionales `DbUser`, `AutoCreate`, y `DbGroups`, tiene dos opciones. Puede establecer los valores de los parámetros con su conexión JDBC u ODBC, o bien puede establecer los valores agregando elementos de atributo SAML a su IdP. Para obtener más información acerca de los parámetros `DbUser`, `AutoCreate` y `DbGroups`, consulte [Paso 5: Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM](#).

Note

Si utiliza una variable de política de IAM `${redshift:DbUser}`, como se describe en [Políticas de recursos de GetClusterCredentials](#), el valor de `DbUser` se sustituye por el

valor obtenido por el contexto de la solicitud de la operación de la API. Los controladores de Amazon Redshift utilizan el valor de la variable `DbUser` proporcionado por la URL de conexión en lugar del valor proporcionado como atributo SAML.

Para ayudar a proteger esta configuración, recomendamos que utilice una condición en una política de IAM para validar el valor de `DbUser` con el `RoleSessionName`. Puede encontrar ejemplos de cómo establecer una condición utilizando una política de IAM en [Política de ejemplo para usar `GetClusterCredentials`](#).

Para configurar el IdP para que establezca los parámetros `DbUser`, `AutoCreate` y `DbGroups`, incluya los siguientes elementos de `Attribute`:

- Un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `"https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser"`

Establezca el elemento `AttributeValue` en el nombre del usuario que se va a conectar a la base de datos de Amazon Redshift.

El valor del elemento `AttributeValue` debe estar en mayúsculas, empezar por una letra, contener solo caracteres alfanuméricos, guion bajo ('_'), signo más ('+'), punto ('.'), arroba ('@') o guion ('-') y tener menos de 128 caracteres. Normalmente, el nombre de usuario es un ID de usuario (por ejemplo, `bobsmith`) o una dirección de correo electrónico (por ejemplo, `bobsmith@example.com`). El valor no puede incluir un espacio (por ejemplo, un nombre de visualización de un usuario como `Bob Smith`).

```
<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser">  
  <AttributeValue>user-name</AttributeValue>  
</Attribute>
```

- Un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `"https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate"`

Establezca el elemento `AttributeValue` en `true` para crear un nuevo usuario de base de datos si no existe ninguno. Establezca el elemento `AttributeValue` en `false` para especificar que el usuario de la base de datos debe existir en la base de datos de Amazon Redshift.

```
<Attribute Name="https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate">  
  <AttributeValue>true</AttributeValue>  
</Attribute>
```

- Un elemento `Attribute` con el atributo `Name` establecido en `"https://redshift.amazonaws.com/SAML/Attributes/DbGroups"`

Este elemento contiene uno o más elementos `AttributeValue`. Establezca cada elemento `AttributeValue` en un nombre de grupo de bases de datos al que `DbUser` debe unirse durante la sesión cuando se conecta a la base de datos de Amazon Redshift.

```
<Attribute Name="https://redshift.amazonaws.com/SAML/Attributes/DbGroups">
  <AttributeValue>group1</AttributeValue>
  <AttributeValue>group2</AttributeValue>
  <AttributeValue>group3</AttributeValue>
</Attribute>
```

Paso 3: Crear un rol de IAM con permisos para llamar a `GetClusterCredentials`

El cliente SQL necesita autorización para llamar a la operación `GetClusterCredentials` en su nombre. Para proporcionar esta autorización, cree un usuario o rol y asocie una política que conceda los permisos necesarios.

Para crear un rol de IAM con permisos para llamar a `GetClusterCredentials`

1. Mediante el servicio IAM, cree un usuario o rol. También puede utilizar un usuario o rol existente. Por ejemplo, si ha creado un rol de IAM para el acceso al proveedor de identidad, puede asociar las políticas de IAM necesarias a ese rol.
2. Asocie una política de permisos con permiso para llamar a la operación `redshift:GetClusterCredentials`. En función de los parámetros opcionales que especifique, también puede permitir o restringir acciones y recursos adicionales en la política:
 - Para permitir que el cliente SQL recupere el ID de clúster, la región de AWS y el puerto, debe incluir el permiso para llamar a la operación `redshift:DescribeClusters` con el recurso del clúster de Redshift.
 - Si utiliza la opción `AutoCreate`, incluya el permiso para llamar a `redshift:CreateClusterUser` con el recurso `dbuser`. El siguiente formato de nombre de recurso de Amazon (ARN) especifica el `dbuser` de Amazon Redshift. Reemplace *region*, *account-id* y *cluster-name* por los valores correspondientes a su región, cuenta y clúster de AWS. Para *dbuser-name*, especifique el nombre de usuario que se utilizará para iniciar sesión en la base de datos del clúster.


```
arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:cluster-name/dbuser-name
```

- (Opcional) Agregue un ARN que especifique el recurso dbname de Amazon Redshift en el siguiente formato. Reemplace *region*, *account-id* y *cluster-name* por los valores correspondientes a su región, cuenta y clúster de AWS. En *database-name*, especifique el nombre de una base de datos en la que el usuario va a iniciar sesión.

```
arn:aws:redshift:region:account-id:dbname:cluster-name/database-name
```

- Si utiliza la opción DbGroups, incluya el permiso para llamar a la operación `redshift:JoinGroup` con el recurso `dbgroup` de Amazon Redshift en el siguiente formato. Reemplace *region*, *account-id* y *cluster-name* por los valores correspondientes a su región, cuenta y clúster de AWS. En *dbgroup-name*, especifique el nombre del grupo de usuarios al que se unirá el usuario cuando inicie sesión.

```
arn:aws:redshift:region:account-id:dbgroup:cluster-name/dbgroup-name
```

Para obtener más información y ejemplos, consulte [Políticas de recursos de GetClusterCredentials](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra una política que permite al rol de IAM llamar a la operación `GetClusterCredentials`. La especificación del recurso `dbuser` de Amazon Redshift concede al rol acceso al nombre de usuario de base de datos `temp_creds_user` en el clúster denominado `examplecluster`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
    "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:examplecluster/
temp_creds_user"
  }
}
```

Puede utilizar el carácter comodín (*) para sustituir todo o una parte del nombre del clúster, el nombre de usuario y los nombres de grupos de usuarios de base de datos. El siguiente ejemplo

permite el acceso a cualquier usuario que empiece por temp_ a cualquier clúster en la cuenta especificada.

Important

En la instrucción del siguiente ejemplo, se especifica un carácter comodín (*) como parte del valor del recurso, de modo que la política admita cualquier recurso que comience por los caracteres especificados. Utilizar un carácter comodín en las políticas de IAM puede resultar demasiado permisivo. Como práctica recomendada, es conveniente utilizar la política más restrictiva posible en la aplicación empresarial.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
    "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:*/temp_*"
  }
}
```

El siguiente ejemplo muestra una política que permite al rol de IAM llamar a la operación `GetClusterCredentials` con la opción para crear automáticamente un nuevo usuario y especificar los grupos a los que se une el usuario al iniciar sesión. La cláusula `"Resource": "*"` concede al rol acceso a cualquier recurso, incluidos clústeres, usuarios de bases de datos o grupos de usuarios.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "redshift:GetClusterCredentials",
      "redshift:CreateClusterUser",
      "redshift:JoinGroup"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Para obtener más información, consulte [Sintaxis de ARN de Amazon Redshift](#).

Paso 4: Crear un usuario de base de datos y grupos de usuarios de base de datos

De manera opcional, puede crear un usuario de base de datos que utilice para iniciar sesión en la base de datos del clúster. Si crea credenciales de usuario temporales para un usuario existente, puede deshabilitar la contraseña del usuario para obligar al usuario a que inicie sesión con la contraseña temporal. También puede usar la opción Autocreate de `GetClusterCredentials` para crear automáticamente un nuevo usuario de base de datos.

Puede utilizar los permisos que quiera para crear los grupos de usuarios de base de datos a los que el usuario de base de datos de IAM se va a unir al iniciar sesión. Cuando llama a la operación `GetClusterCredentials`, puede especificar una lista de nombres de grupos de usuarios a los que se une el usuario cuando inicia sesión. Esta pertenencia a grupos solo es válida para las sesiones creadas utilizando las credenciales generadas con la solicitud especificada.

Para crear un usuario y grupos de usuarios de base de datos

1. Inicie sesión en la base de datos de Amazon Redshift y cree un usuario de base de datos mediante [CREATE USER](#) o modifique un usuario existente mediante [ALTER USER](#).
2. Si lo desea, especifique la opción `PASSWORD DISABLE` para impedir que el usuario utilice una contraseña. Cuando se deshabilita la contraseña de un usuario, el usuario solo puede iniciar sesión con credenciales temporales. Si la contraseña no está deshabilitada, el usuario puede iniciar sesión con la contraseña o con las credenciales temporales. No puede deshabilitar la contraseña de un super usuario.

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS.

Para conceder acceso programático a los usuarios, seleccione una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar:

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
	la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	• Para utilizar la AWS CLI, consulte Configuring the AWS CLI to use AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para usar AWS SDK, las herramientas y las API de AWS, consulte IAM Identity Center authentication en la Guía de referencia del SDK y las herramientas de AWS.
IAM	Utilice credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siguiendo las instrucciones de Uso de credenciales temporales con recursos de AWS de la Guía del usuario de IAM.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
IAM	(No recomendado) Utilizar credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK o las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulte Autenticación mediante credenciales de usuario de IAM en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para ver los AWS SDK y las herramientas, consulte Autenticar mediante credenciales a largo plazo en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas. • Para las API de AWS, consulte Administración de claves de acceso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

El siguiente ejemplo crea un usuario con la contraseña deshabilitada.

```
create user temp_creds_user password disable;
```

El siguiente ejemplo deshabilita la contraseña de un usuario existente.

```
alter user temp_creds_user password disable;
```

3. Cree grupos de usuarios de base de datos mediante [CREATE GROUP](#).
4. Utilice el comando [GRANT](#) para definir privilegios de acceso para los grupos.

Paso 5: Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM

Puede configurar su cliente SQL con un controlador JDBC u ODBC de Amazon Redshift. Este controlador administra el proceso de creación de credenciales de usuario de la base de datos y establecimiento de una conexión entre el cliente SQL y la base de datos de Amazon Redshift.

Si usa un proveedor de identidad para la autenticación, especifique el nombre de un complemento de proveedor de credenciales. Los controladores JDBC y ODBC de Amazon Redshift incluyen complementos para los siguientes proveedores de identidad basados en SAML:

- Active Directory Federation Services (AD FS)
- PingOne
- Okta
- Microsoft Azure AD

Para ver los pasos para configurar Microsoft Azure AD como proveedor de identidades, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Para configurar una conexión JDBC para usar las credenciales de IAM

1. Descargue el controlador JDBC de Amazon Redshift más reciente de la página [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).
2. Cree una URL de JDBC con las opciones de credenciales de IAM en uno de los siguientes formatos. Para usar la autenticación de IAM, agregue `iam:` a la URL de JDBC de Amazon Redshift detrás de `jdbc:redshift:`, como se muestra en el siguiente ejemplo.

```
jdbc:redshift:iam://
```

Agregue `cluster-name`, `region` y `account-id`. El controlador JDBC usa la información de su cuenta de IAM y el nombre del clúster para recuperar el ID del clúster y la región de AWS. Para ello, el usuario o rol debe tener permiso para llamar a la operación `redshift:DescribeClusters` con el clúster especificado. Si el usuario o el rol no tiene permiso para llamar a la operación `redshift:DescribeClusters`, incluya el ID del clúster, la región de AWS y el puerto como se muestra en el siguiente ejemplo. El número de puerto es opcional.

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster.abc123xyz789.us-west-2.redshift.amazonaws.com:5439/dev
```

3. Agregue opciones de JDBC para proporcionar las credenciales de IAM. Para proporcionar las credenciales de IAM se usan diferentes combinaciones de opciones de JDBC. Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

La siguiente URL especifica AccessKeyId y SecretAccessKey para un usuario.

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?AccessKeyId=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE&SecretAccessKey=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
```

En el siguiente ejemplo, se especifica un perfil con nombre que contiene las credenciales de IAM.

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?Profile=user2
```

4. Agregue las opciones JDBC que utiliza el controlador JDBC para llamar a la operación de la API GetClusterCredentials. No incluya estas opciones si llama a la operación de la API GetClusterCredentials mediante programación.

El siguiente ejemplo incluye las opciones GetClusterCredentials de JDBC.

```
jdbc:redshift:iam://examplecluster:us-west-2/dev?plugin_name=com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider&UID=user&PWD=password&idp_t
```

Para configurar una conexión ODBC para usar las credenciales de IAM

En el procedimiento siguiente, sólo puede encontrar pasos para configurar la autenticación de IAM. Para ver el procedimiento para usar la autenticación estándar, que usa un nombre de usuario y una contraseña de la base de datos, consulte [Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift](#).

1. Instale y configure el controlador ODBC de Amazon Redshift más reciente para su sistema operativo. Para obtener más información, consulte la página [Configuración de una conexión del controlador ODBC versión 2.x para Amazon Redshift](#).

 Important

La versión del controlador ODBC de Amazon Redshift debe ser 1.3.6.1000 o posterior.

2. Siga los pasos correspondientes a su sistema operativo para configurar las opciones de conexión.
3. En los sistemas operativos Microsoft Windows, acceda a la ventana “Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup” (Configuración de DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift).
 - a. En Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:
 - Data Source Name
 - Server (Servidor) (opcional)
 - Port (Puerto) (opcional)
 - Base de datos

Si el usuario o el rol tiene permiso para llamar a la operación `redshift:DescribeClusters`, solo son necesarios Nombre del origen de datos y Base de datos. Amazon Redshift utiliza `ClusterId` y `Region` (Región) para obtener el servidor y el puerto llamando a la operación `DescribeCluster`.

Si el usuario o el rol no tiene permiso para llamar a la operación `redshift:DescribeClusters`, proporcione especifique Servidor y Puerto.

- b. En Autenticación, elija un valor para Tipo de autenticación.

Para cada tipo de autenticación, introduzca los valores que se enumeran a continuación:

Perfil de AWS

Introduzca la información siguiente:

- ID del clúster
- Region
- Nombre del perfil

Ingrese el nombre de un perfil en un archivo de configuración de AWS que contenga valores para las opciones de conexión de ODBC. Para obtener más información, consulte [Uso de un perfil de configuración](#).

(Opcional) Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API `GetClusterCredentials`:

- DbUser
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios)
- DbGroups

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Credenciales de IAM

Introduzca la información siguiente:

- ID del clúster
- Region
- AccessKeyId (ID de clave de acceso) y SecretAccessKey (Clave de acceso secreta)

El ID de clave de acceso y la clave de acceso secreta del rol de IAM configurado para la autenticación de la base de datos de IAM.

- SessionToken

SessionToken (Token de sesión) es obligatorio para las funciones de IAM con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Credenciales de seguridad temporales](#).

Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API `GetClusterCredentials`:

- DbUser (obligatorio)
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios) (opcional)
- DbGroups (Grupos de base de datos) (opcional)

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Proveedor de identidad: AD FS

Para la autenticación integrada de Windows con AD FS, deje User (Usuario) y Password (Contraseña) vacíos.

Proporcione los detalles del IdP:

- IdP Host (Host del proveedor de identidades)

El nombre del host del proveedor de identidad corporativo. Este nombre no debe incluir barras diagonales (/).

- IdP Port (Puerto del proveedor de identidades) (opcional)

El puerto usado por el proveedor de identidad. El valor predeterminado es 443.

- Preferred Role (Función preferida)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM obtenido de los elementos AttributeValue de varios valores del atributo Role en la aserción SAML. Póngase en contacto con el administrador de su IdP para encontrar el valor adecuado para el rol preferido. Para obtener más información, consulte [Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP](#).

(Opcional) Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API GetClusterCredentials:

- DbUser
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios)
- DbGroups

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Proveedor de identidades: PingFederate

En User (Usuario) y Password (Contraseña), introduzca el nombre de usuario y la contraseña del IdP.

Proporcione los detalles del IdP:

- IdP Host (Host del proveedor de identidades)

El nombre del host del proveedor de identidad corporativo. Este nombre no debe incluir barras diagonales (/).

- IdP Port (Puerto del proveedor de identidades) (opcional)

El puerto usado por el proveedor de identidad. El valor predeterminado es 443.

- Preferred Role (Función preferida)

El nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM obtenido de los elementos `AttributeValue` de varios valores del atributo `Role` en la aserción SAML. Póngase en contacto con el administrador de su IdP para encontrar el valor adecuado para el rol preferido. Para obtener más información, consulte [Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP](#).

(Opcional) Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API `GetClusterCredentials`:

- DbUser
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios)
- DbGroups

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Proveedor de identidades: Okta

En User (Usuario) y Password (Contraseña), introduzca el nombre de usuario y la contraseña del IdP.

Proporcione los detalles del IdP:

- IdP Host (Host del proveedor de identidades)

El nombre del host del proveedor de identidad corporativo. Este nombre no debe incluir barras diagonales (/).

- IdP Port (Puerto del proveedor de identidades)

Este valor no es utilizado por Okta.

- Preferred Role (Función preferida)

Un nombre de recurso de Amazon (ARN) de un rol de IAM obtenido de los elementos `AttributeValue` del atributo `Role` en la aserción SAML. Póngase en contacto con el administrador de su IdP para encontrar el valor adecuado para el rol preferido. Para obtener más información, consulte [Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP](#).

- Okta App ID (ID de aplicación Okta)

Un ID de una aplicación Okta. El valor de App ID se incluye detrás de "amazon_aws" en el enlace incrustado de la aplicación Okta. Póngase en contacto con el administrador de su IdP para obtener este valor.

(Opcional) Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API `GetClusterCredentials`:

- DbUser
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios)
- DbGroups

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Proveedor de identidades: Azure AD

En User (Usuario) y Password (Contraseña), introduzca el nombre de usuario y la contraseña del IdP.

En Cluster ID (ID de clúster) y Region (Región), ingrese el ID de clúster y la región de AWS del clúster de Amazon Redshift.

En Database (Base de datos), ingrese la base de datos que creó para el clúster de Amazon Redshift.

Proporcione los detalles del IdP:

- Arrendatario de IdP

El inquilino utilizado para Azure AD.

- Secreto de cliente de Azure

El secreto del cliente de la aplicación para empresas de Amazon Redshift en Azure.

- ID de cliente de Azure

El ID del cliente (ID de la aplicación) de la aplicación para empresas de Amazon Redshift en Azure.

(Opcional) Proporcione detalles de las opciones que utiliza el controlador ODBC para llamar a la operación de la API `GetClusterCredentials`:

- DbUser
- User AutoCreate (Creación automática de usuarios)
- DbGroups

Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

Opciones para proporcionar credenciales de IAM

Para proporcionar credenciales de IAM para una conexión JDBC u ODBC, elija una de las siguientes opciones.

- Perfil de AWS

Como alternativa a proporcionar valores de credenciales en forma de opciones de JDBC u ODBC, puede incluir los valores en un perfil con nombre. Para obtener más información, consulte [Uso de un perfil de configuración](#).

- Credenciales de IAM

Proporcione valores para `AccessKeyId`, `SecretAccessKey` y, opcionalmente, `SessionToken` en forma de opciones de JDBC u ODBC. `SessionToken` es obligatorio únicamente para un rol de IAM con credenciales temporales. Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para proporcionar credenciales de IAM](#).

- Federación de proveedores de identidades

Cuando utilice la federación de proveedores de identidades para permitir que los usuarios de un proveedor de identidades se autenticuen en Amazon Redshift, especifique el nombre de un complemento del proveedor de credenciales. Para obtener más información, consulte [Complementos de proveedores de credenciales](#).

Los controladores JDBC y ODBC de Amazon Redshift incluyen complementos para los siguientes proveedores de credenciales de identidad federada basados en SAML:

- Servicios de identidad federada de Microsoft Active (AD FS)
- PingOne
- Okta
- Microsoft Azure Active Directory (Azure AD)

Puede proporcionar el nombre del complemento y los valores relacionados en forma de opciones de JDBC u ODBC o mediante un perfil. Para obtener más información, consulte [Opciones de configuración del controlador JDBC versión 2.1](#).

Para obtener más información, consulte [Paso 5: Configurar una conexión JDBC u ODBC para usar credenciales de IAM](#).

Uso de un perfil de configuración

Puede proporcionar las opciones de credenciales de IAM y las opciones de `GetClusterCredentials` como configuraciones en perfiles con nombre en su archivo de configuración de AWS. Para proporcionar el nombre del perfil, utilice la opción `Profile JDBC`. La configuración se almacena en un archivo denominado `config` o en uno denominado `credentials` en la carpeta denominada `.aws` en su directorio principal.

Para un complemento de proveedor de credenciales basado en SAML incluido con un controlador JDBC u ODBC de Amazon Redshift, puede utilizar la configuración descrita anteriormente en [Complementos de proveedores de credenciales](#). Si no se utiliza `plugin_name`, se ignoran las demás opciones.

En el siguiente ejemplo, se muestra el archivo `~/.aws/credentials` con dos perfiles.

```
[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY

[user2]
aws_access_key_id=AKIAI44QH8DHBEXAMPLE
aws_secret_access_key=je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY
session_token=AQoDYXdzEPT/////////
wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wD0k4x4HIZ8j4FZTwdQWLWskWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTf1fKD8YUuwthAx7
qkPpKPi/kMcGd
```

```
QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU
9HFv1Rd8Tx6q6fE8YQcHNVXAKiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz
+scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fP0Ln9FX9KSYvKTr4rvx3iSI1TJabIQwj2ICCR/oLxBA==
```

Para usar las credenciales para el ejemplo user2, especifique Profile=user2 en la URL de JDBC.

Para obtener más información sobre el uso de perfiles, consulte [Opciones de los archivos de configuración y credenciales](#) en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

Para obtener más información acerca del uso de perfiles para el controlador JDBC, consulte [Especificación de perfiles](#).

Para obtener más información acerca del uso de perfiles para el controlador ODBC, consulte [Métodos de autenticación](#).

Opciones de JDBC y ODBC para proporcionar credenciales de IAM

En la tabla siguiente se indican las opciones de JDBC y ODBC para proporcionar credenciales de IAM.

Opción	Descripción
Iam	Para uso exclusivo en una cadena de conexión de ODBC. Establézcalo en 1 para usar la autenticación de IAM.
AccessKey ID	El ID de clave de acceso y clave de acceso secreta para el rol o usuario de IAM configurado para autenticación de base de datos de IAM. SessionToken es necesario solo para un rol de IAM con credenciales temporales. SessionToken no se usa para un usuario. Para obtener más información, consulte Credenciales de seguridad temporales .
SecretAccessKey	
SessionToken	
plugin_name	El nombre completo de una clase que implementa un proveedor de credenciales. El controlador JDBC de Amazon Redshift incluye complementos de proveedores de credenciales basados en SAML. Si proporciona plugin_name , también puede proporcionar otras opciones relacionadas. Para obtener más información, consulte Complementos de proveedores de credenciales .

Opción	Descripción
Profile	El nombre de un perfil en un archivo de credenciales o configuración de AWS que contiene valores para las opciones de conexión de JDBC. Para obtener más información, consulte Uso de un perfil de configuración .

Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos

Para usar el controlador JDBC u ODBC de Amazon Redshift para crear credenciales de usuario de base de datos, proporcione el nombre de usuario de base de datos como una opción de JDBC u ODBC. Si lo desea, puede hacer que el controlador cree un nuevo usuario de base de datos si no existe ninguno y puede especificar una lista de grupos de usuarios de base de datos a los que se une el usuario cuando inicia sesión.

Si usa un proveedor de identidad (IdP), póngase en contacto con el administrador de su IdP para determinar los valores correctos para estas opciones. El administrador de su IdP también puede configurar su IdP para proporcionar estas opciones, en cuyo caso no necesita proporcionarlas como opciones de JDBC u ODBC. Para obtener más información, consulte [Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP](#).

Note

Si utiliza una variable de política de IAM `${redshift:DbUser}`, como se describe en [Políticas de recursos de GetClusterCredentials](#), el valor de `DbUser` se sustituye por el valor obtenido por el contexto de la solicitud de la operación de la API. Los controladores de Amazon Redshift utilizan el valor de la variable `DbUser` proporcionado por la URL de conexión en lugar del valor proporcionado como atributo SAML.

Para ayudar a proteger esta configuración, recomendamos que utilice una condición en una política de IAM para validar el valor de `DbUser` con el `RoleSessionName`. Puede encontrar ejemplos de cómo establecer una condición utilizando una política de IAM en [Política de ejemplo para usar GetClusterCredentials](#).

En la tabla siguiente se indican las opciones para crear credenciales de usuario de base de datos.

Opción	Descripción
DbUser	El nombre de un usuario de base de datos. Si un usuario llamado DbUser existe en la base de datos, las credenciales temporales del usuario tienen los mismos permisos que el usuario existente. Si DbUser no existe en la base de datos y AutoCreate está establecido en true, se crea un nuevo usuario llamado DbUser. Si lo desea, deshabilite la contraseña de un usuario existente. Para obtener más información, consulte ALTER_USER .
AutoCreate	Establezca esta opción en true para crear un usuario de base de datos con el nombre especificado para DbUser si no existe ninguno. El valor predeterminado es false.
DbGroups	Una lista delimitada por comas de los nombres de uno o varios grupos de usuarios de base de datos a los que se une el usuario de base de datos durante la sesión actual. De forma predeterminada, el nuevo usuario se agrega solamente a PUBLIC.

Complementos de proveedores de credenciales

Amazon Redshift utiliza complementos de proveedor de credenciales para la autenticación de inicio de sesión único.


Para admitir la autenticación de inicio de sesión único, Amazon Redshift proporciona el complemento de Azure AD para Microsoft Azure Active Directory. Para obtener información sobre cómo configurar este complemento, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Autenticación multifactor

Autenticación multifactor


Para admitir la autenticación multifactor (MFA), Amazon Redshift proporciona complementos basados en navegador. Utilice el complemento SAML del navegador para Okta y PingOne, y el complemento de Azure AD del navegador para Microsoft Azure Active Directory.

Con el complemento SAML del navegador, la autenticación OAuth sigue este flujo:



1. Un usuario intenta iniciar sesión.
2. El complemento lanza un servidor local para escuchar las conexiones entrantes en el localhost.
3. El complemento lanza un navegador web para solicitar una respuesta SAML a través de HTTPS desde el punto de conexión del proveedor de identidad federada de la URL de inicio de sesión único especificado.
4. El navegador web sigue el enlace y pide al usuario que escriba las credenciales.
5. Una vez que el usuario autentica y otorga su consentimiento, el punto de conexión del proveedor de identidad federadas devuelve una respuesta SAML a través de HTTPS al URI indicado por `redirect_uri`.
6. El navegador web traslada el mensaje de respuesta con la respuesta SAML a la `redirect_uri` indicada.
7. El servidor local acepta la conexión entrante y el complemento recupera la respuesta SAML y la transfiere a Amazon Redshift.

Con el complemento de Azure AD del navegador, la autenticación SAML sigue este flujo:



1. Un usuario intenta iniciar sesión.
2. El complemento lanza un servidor local para escuchar las conexiones entrantes en el localhost.
3. El complemento lanza un explorador web para solicitar un código de autorización desde el punto de conexión `oauth2/authorize` de Azure AD.
4. El navegador web sigue el enlace generado a través de HTTPS y solicita al usuario que escriba las credenciales. El enlace se genera utilizando propiedades de configuración, como `tenant` y `client_id`.
5. Una vez que el usuario se autentica y otorga su consentimiento, el punto de conexión `oauth2/authorize` de Azure AD devuelve y envía una respuesta a través de HTTPS con el código de autorización al `redirect_uri` indicado.
6. El navegador web traslada el mensaje de respuesta con la respuesta SAML a la `redirect_uri` indicada.
7. El servidor local acepta la conexión entrante y las solicitudes del complemento, recupera el código de autorización y envía una solicitud POST al punto de conexión `oauth2/token` de Azure AD.
8. El punto de conexión `oauth2/token` de Azure AD devuelve una respuesta con un token de acceso al `redirect_uri` indicado.
9. El complemento recupera la respuesta SAML y la transfiere a Amazon Redshift.

Consulte las siguientes secciones:

- Active Directory Federation Services (AD FS)

Para obtener más información, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

- PingOne (Ping)

Ping solo puede usarse con el adaptador de IdP PingOne mediante la autenticación de formularios.

Para obtener más información, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

- Okta

Okta solo es compatible con la aplicación suministrada por Okta que se utiliza con la AWS Management Console.

Para obtener más información, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

- Microsoft Azure Active Directory

Para obtener más información, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Opciones de complementos

Opciones de complementos

Para usar un complemento de proveedor de credenciales basado en SAML, especifique las siguientes opciones utilizando las opciones de JDBC u ODBC o en un perfil con nombre. Si no se especifica `plugin_name`, se omiten las demás opciones.

Opción	Descripción
<code>plugin_name</code>	Para JDBC, el nombre de la clase que implementa un proveedor de credenciales. Especifique uno de los siguientes valores: • Para Active Directory Federation Services <code>com.amazon.redshift.plugin.AdfsCredentialsProvider</code> • Para Okta

Opción	Descripción
	com.amazon.redshift.plugin.OktaCredentialsProvider • Para PingFederate com.amazon.redshift.plugin.PingCredentialsProvider • Para Microsoft Azure Active Directory com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider • Para SAML MFA com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider • Para el inicio de sesión único de Microsoft Azure Active Directory con MFA com.amazon.redshift.plugin.BrowserAzureCredentialsProvider
	Para ODBC, especifique uno de los siguientes valores: • Para Active Directory Federation Services: <code>adfs</code> • Para Okta: <code>okta</code> • Para PingFederate: <code>ping</code> • Para Microsoft Azure Active Directory: <code>azure</code> • Para SAML MFA: <code>browser saml</code> • Para el inicio de sesión único de Microsoft Azure Active Directory con MFA: <code>browser azure ad</code>
<code>idp_host</code>	El nombre del host del proveedor de identidad corporativo. Este nombre no debe incluir barras diagonales ('/'). Para un proveedor de identidad de Okta, el valor de <code>idp_host</code> debe terminar por <code>.okta.com</code> .
<code>idp_port</code>	El puerto usado por el proveedor de identidad. El valor predeterminado es 443. Este puerto se omite para Okta.

Opción	Descripción
<code>preferred_role</code>	El nombre de recurso de Amazon (ARN) de los elementos <code>AttributeValue</code> para el atributo <code>Role</code> en la aserción SAML. Póngase en contacto con el administrador de su IdP para encontrar el valor adecuado para el rol preferido. Para obtener más información, consulte Paso 2: Configurar aserciones SAML para su IdP .
<code>user</code>	Un nombre de usuario corporativo, incluido el dominio cuando proceda. Por ejemplo, en Active Directory, el nombre de dominio debe tener el formato <code>dominio\nombre_usuario</code> .
<code>password</code>	La contraseña del usuario corporativo. Le recomendamos que no utilice esta opción. En lugar de ello, use el cliente SQL para proporcionar la contraseña.
<code>app_id</code>	Un ID de una aplicación Okta. Solo se usa con Okta. El valor de <code>app_id</code> se incluye detrás de <code>amazon_aws</code> en el enlace incrustado de la aplicación Okta. Para obtener este valor, póngase en contacto con el administrador de su IdP. A continuación se muestra un ejemplo de un enlace incrustado de aplicación: <code>https://example.okta.com/home/amazon_aws/0oa2hy1w1rpM8UGehd1t7/272</code>
<code>idp_tenant</code>	Un inquilino utilizado para Azure AD. Se utiliza solo con Azure.
<code>client_id</code>	Un ID de cliente para la aplicación para empresas de Amazon Redshift en Azure AD. Se utiliza solo con Azure.

Generación de credenciales de base de datos para una identidad de IAM mediante la CLI o la API de Amazon Redshift

Para generar credenciales temporales de usuario de base de datos mediante programación, Amazon Redshift proporciona el comando [get-cluster-credentials](#) para la AWS Command Line Interface (AWS CLI) y la operación de la API [GetClusterCredentials](#). También puede configurar su cliente SQL con controladores JDBC u ODBC de Amazon Redshift que administren el proceso de llamar a la operación `GetClusterCredentials`, recuperar las credenciales de usuario de base de datos y establecer una conexión entre su cliente SQL y la base de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Opciones de JDBC y ODBC para crear credenciales de usuario de base de datos](#).

 Note

Recomendamos el uso de controladores JDBC u ODBC de Amazon Redshift para generar credenciales de usuario de base de datos.

En esta sección, encontrará los pasos para llamar mediante programación a la operación `GetClusterCredentials` o el comando `get-cluster-credentials`, recuperar las credenciales de usuario de base de datos y conectarse a la base de datos.

Para generar y usar credenciales temporales de base de datos

1. Cree o modifique un usuario o rol con los permisos necesarios. Para obtener más información sobre los permisos de IAM, consulte [Paso 3: Crear un rol de IAM con permisos para llamar a `GetClusterCredentials`](#).
2. Como el usuario o el rol que autorizó en el paso anterior, ejecute el comando de la CLI `get-cluster-credentials` o llame a la operación de la API `GetClusterCredentials` y proporcione los siguientes valores:
 - Identificador del clúster: nombre del clúster que contiene la base de datos.
 - Nombre de usuario de base de datos: nombre de un usuario de base de datos nuevo o existente.
 - Si el usuario no existe en la base de datos y `AutoCreate` está establecido en `true`, se crea un nuevo usuario con la contraseña deshabilitada.
 - Si el usuario no existe y `AutoCreate` está establecido en `false`, la solicitud produce un error.
 - En este ejemplo, el nombre de usuario de base de datos es `temp_creds_user`.
 - Creación automática (opcional): crea un usuario nuevo si el nombre de usuario de base de datos no existe.
 - Nombre de base de datos (opcional): nombre de la base de datos en la que el usuario tiene autorización para iniciar sesión. Si no se especifica el nombre de la base de datos, el usuario puede iniciar sesión en cualquier base de datos del clúster.
 - Grupos de bases de datos (opcional): lista de grupos de usuarios de bases de datos existentes. Tras iniciar sesión correctamente, el usuario de base de datos se agrega a los grupos de usuarios especificados. Si no se especifica ningún grupo, el usuario sólo tiene permisos `PUBLIC`. Los nombres de los grupos de usuarios deben coincidir con los ARN de los recursos de `dbgroup` especificados en la política de IAM asociada al usuario o rol.

- Fecha de vencimiento (opcional): fecha de vencimiento, en segundos, de las credenciales temporales. Puede especificar un valor comprendido entre 900 segundos (15 minutos) y 3 600 segundos (60 minutos). El valor predeterminado es de 900 segundos.
3. Amazon Redshift verifica que el usuario tenga permiso para llamar a la operación `GetClusterCredentials` con los recursos especificados.
 4. Amazon Redshift devuelve una contraseña temporal y el nombre de usuario de la base de datos.

En el siguiente ejemplo, se utiliza la CLI de Amazon Redshift para generar credenciales temporales de base de datos para un usuario existente denominado `temp_creds_user`.

```
aws redshift get-cluster-credentials --cluster-identifier examplecluster --db-user temp_creds_user --db-name exampledb --duration-seconds 3600
```

El resultado es el siguiente.

```
{
  "DbUser": "IAM:temp_creds_user",
  "Expiration": "2016-12-08T21:12:53Z",
  "DbPassword": "EXAMPLEjArE3hcnQj8zt4XQj9Xtma8oxYEM80yxpDHwXVPyJYBDm/
ggX2Eeaq6P3DgTzgPg=="
}
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza la CLI de Amazon Redshift para crear automáticamente credenciales temporales de base de datos para un usuario nuevo y agregar el usuario al grupo `example_group`.

```
aws redshift get-cluster-credentials --cluster-identifier examplecluster --db-user temp_creds_user --auto-create --db-name exampledb --db-groups example_group --duration-seconds 3600
```

El resultado es el siguiente.

```
{
  "DbUser": "IAMA:temp_creds_user:example_group",
  "Expiration": "2016-12-08T21:12:53Z",
  "DbPassword": "EXAMPLEjArE3hcnQj8zt4XQj9Xtma8oxYEM80yxpDHwXVPyJYBDm/
ggX2Eeaq6P3DgTzgPg=="
}
```


5. Establezca una conexión de autenticación de capa de conexión segura (SSL) con el clúster de Amazon Redshift y envíe una solicitud de inicio de sesión con el nombre de usuario y la contraseña de la respuesta de `GetClusterCredentials`. Incluya el prefijo `IAM:` o `IAMA:` con el nombre de usuario; por ejemplo `IAM:temp_creds_user` o `IAMA:temp_creds_user`.

 Important

Configure el cliente SQL para que requiera SSL. En caso contrario, si el cliente SQL intenta conectarse automáticamente con SSL, puede cambiar a una conexión distinta de SSL en caso de que se produzca algún error. En tal caso, el primer intento de conexión podría producir un error porque las credenciales han caducado o no son válidas, y el segundo intento de conexión podría producir un error porque la conexión no es SSL. Si eso ocurre, el primer mensaje de error podría pasarse por alto. Para obtener más información acerca de la conexión al clúster mediante SSL, consulte [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#).

6. Si la conexión no usa SSL, el intento de conexión produce un error.
7. El clúster envía una solicitud `authentication` al cliente SQL.
8. El cliente SQL envía entonces la contraseña temporal al clúster.
9. Si la contraseña es válida y no ha caducado, el clúster realiza la conexión.

Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC

Puede aprovechar proveedores de identidades (IDP) externos para autenticar y autorizar a los usuarios que accedan al clúster de Amazon Redshift, lo que simplifica la administración de usuarios y mejora la seguridad. Esto permite la administración centralizada de los usuarios, el control de acceso basado en roles y las capacidades de auditoría en varios servicios. Los casos de uso más comunes incluyen la simplificación de la autenticación para diversos grupos de usuarios, la aplicación de políticas de acceso coherentes y el cumplimiento de los requisitos regulatorios.

Las siguientes páginas lo guían a través de la configuración de la integración del IdP con el clúster de Redshift. Para obtener más información acerca de cómo configurar AWS como proveedor de servicios para el IdP, consulte [Configuración de una relación de confianza para usuario autenticado y agregación de notificaciones en el proveedor de identidades SAML 2.0](#) en la Guía del usuario de IAM.

AD FS

Este tutorial le muestra cómo puede utilizar AD FS como proveedor de identidades (IdP) para acceder al clúster de Amazon Redshift.

Paso 1: Configuración de AD FS y la cuenta de AWS para establecer una relación de confianza entre ellas

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar una relación de confianza.

1. Cree o utilice un clúster de Amazon Redshift existente para que los usuarios de AD FS se conecten a él. Para configurar la conexión, se necesitan ciertas propiedades de este clúster, como el identificador del clúster. Para obtener más información, consulte [Creating a Cluster \(Creación de un clúster\)](#).
2. Configure AD FS para controlar el acceso de Amazon Redshift en la consola de administración de Microsoft Management:
 1. Elija ADFS 2.0, y, a continuación, elija Add Relying Party Trust (Agregar confianza de parte de confianza). En la página Add Relying Party Trust Wizard (Asistente para agregar confianza de parte), elija Start (Inicio).
 2. En la página Select Data Source (Seleccionar origen de datos), elija Import data about the relying party published online or on a local network (Importar los datos sobre el usuario de confianza publicado en línea o en una red local).
 3. En Federation metadata address (host name or URL) (Dirección de metadatos de federación [nombre de host o URL]), escriba **https://signin.aws.amazon.com/saml-metadata.xml**. El archivo XML de metadatos es un documento de metadatos SAML estándar que describe a AWS como parte de confianza.
 4. En la página Specify Display Name (Especificar nombre para mostrar), escriba un valor para Display name (Nombre para mostrar).
 5. En la página Choose Issuance Authorization Rules (Elegir reglas de autorización de emisión), elija una regla de autorización de emisión para permitir o denegar a todos los autores que accedan a esta parte de confianza.
 6. En la página Ready to Add Trust (Listo para agregar confianza), revise la configuración.
 7. En la página Finish (Finalizar), elija Open the Edit Claim Rules dialog for this relying party trust when the wizard closes (Abrir el cuadro de diálogo Editar reglas de reclamación para esta relación de confianza para usuarios autenticado al cerrarse el asistente).

8. En el menú contextual (clic con el botón derecho), elija Relying Party Trusts (Relaciones de confianza para usuario autenticado).
9. Para el usuario autenticado, abra el menú contextual (haga clic con el botón derecho) y elija Edita Claim Rules (Editar reglas de reclamación). En la página Edit Claim Rules (Editar reglas de reclamación), elija Add Rule (Agregar regla).
10. En Claim rule template (Plantilla de regla de reclamación), elija Transform an Incoming Claim (Transformar una reclamación entrante) y, a continuación, en la página Edit Rule – Nameld (Editar regla – Nameld), haga lo siguiente:
 - En Claim rule name (Nombre de regla de reclamación), escriba Nameld.
 - En Incoming claim name (Nombre de reclamación entrante), elija Windows Account Name (Nombre de cuenta de Windows).
 - En Outgoing claim name (Nombre de reclamación saliente), elija Name ID (ID de nombre).
 - En Outgoing name ID format (Formato de ID de nombre saliente), elija Persistent Identifier (Identificador persistente).
 - Elija Pass through all claim values (Acceso directo a todos los valores de reclamación).
11. En la página Edit Claim Rules (Editar reglas de reclamación), elija Add Rule (Agregar regla). En la página Select Rule Template (Seleccionar plantilla de regla), en Claim rule template (Plantilla de regla de reclamación), elija Send LDAP Attributes as Claims (Enviar atributos LDAP como reclamaciones).
12. En la página Configure Rule (Configurar regla), haga lo siguiente:
 - En Claim rule name (Nombre de regla de reclamación), escriba RoleSessionName.
 - En Attribute store (Almacén de atributos), elija Active Directory.
 - En LDAP Attribute (Atributo LDAP), elija Email Addresses (Direcciones de correo electrónico).
 - En Outgoing Claim Type (Tipo de reclamación saliente), elija <https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName>.
13. En la página Edit Claim Rules (Editar reglas de reclamación), elija Add Rule (Agregar regla). En la página Select Rule Template (Seleccionar plantilla de regla), para Claim rule template (Plantilla de regla de reclamación), elija Send Claims Using a Custom Rule (Enviar reclamaciones utilizando una regla personalizada).
14. En la página Edit Rule – Get AD Groups (Editar regla – Obtener grupos de AD), en Claim rule name (Nombre de regla de reclamación), escriba Get AD Groups (Obtener grupos de AD).
15. En Custom rule (Regla personalizada), escriba lo siguiente.

```
c:[Type ==
                                "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/windowsaccountname",
                                Issuer == "AD AUTHORITY"] => add(store =
    "Active Directory",
                                types = ("http://temp/variable"), query =
    ";tokenGroups;{0}",
                                param = c.Value);
```

16 En la página Edit Claim Rules (Editar reglas de reclamación), elija Add Rule (Agregar regla). En la página Select Rule Template (Seleccionar plantilla de regla), para Claim rule template (Plantilla de regla de reclamación), elija Send Claims Using a Custom Rule (Enviar reclamaciones utilizando una regla personalizada).

17 En la página Edit Rule – Roles (Editar regla – Roles), en Claim rule name (Nombre de regla de reclamación), escriba Roles.

18 En Custom rule (Regla personalizada), escriba lo siguiente.

```
c:[Type == "http://temp/variable", Value =~ "(?i)^AWS-"] =>
    issue(Type = "https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role", Value =
    RegExReplace(c.Value, "AWS-", "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/
    ADFS,arn:aws:iam::123456789012:role/ADFS-"));
```

Tenga en cuenta los ARN del proveedor SAML y el rol que se van a asumir. En este ejemplo, `arn:aws:iam:123456789012:saml-provider/ADFS` es el ARN del proveedor SAML y `arn:aws:iam:123456789012:role/ADFS-` es el ARN del rol.

3. Asegúrese de haber descargado el archivo `federationmetadata.xml`. Compruebe que el contenido del documento no tenga caracteres no válidos. Este es el archivo de metadatos que utiliza al configurar la relación de confianza con AWS.
4. Cree un proveedor de identidad SAML de IAM en la consola de IAM. El documento de metadatos que proporciona es el archivo XML de metadatos de federación que guardó al configurar Azure Enterprise Application. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
5. Cree un rol de IAM para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de un rol para SAML](#) en la Guía del usuario de IAM.

6. Cree una directiva de IAM que pueda adjuntar al rol de IAM creado para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de políticas de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un ejemplo de Azure AD, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Paso 2: Configuración de JDBC u ODBC para la autenticación en AD FS

JDBC

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar una relación de JDBC con AD FS.

- Configure el cliente de la base de datos para conectarse al clúster a través de JDBC mediante el inicio de sesión único de AD FS.

Puede usar cualquier cliente que use un controlador JDBC para conectarse mediante el inicio de sesión único de AD FS o usar un lenguaje como Java para conectarse mediante un script. Para obtener información sobre la instalación y configuración, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).

Por ejemplo, puede usar SQLWorkBench/J como cliente. Al configurar SQLWorkbench/J, la dirección URL de la base de datos utiliza el siguiente formato.

```
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev
```

Si utiliza SQLWorkbench/J como cliente, siga los siguientes pasos:

- a. Inicie SQL Workbench/J. En la página Select Connection Profile (Seleccionar perfil de conexión), agregue un Profile Group (Grupo de perfil); por ejemplo, **ADFS**.
- b. En Connection Profile (Perfil de conexión), escriba el nombre de perfil de su conexión; por ejemplo **ADFS**.
- c. Elija Manage Drivers (Administrar controladores), y elija Amazon Redshift. Elija el icono Open folder (Abrir carpeta) junto a Library (Biblioteca) y a continuación, elija el archivo JDBC .jar adecuado.
- d. En la página Select connection profile (Seleccionar perfil de conexión) agregue información al perfil de conexión de la siguiente manera:

- En User (Usuario), escriba su nombre de usuario de AD FS. Este es el nombre de usuario de la cuenta de que está utilizando para el inicio de sesión único que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse.
 - En Password (Contraseña), escriba su contraseña de AD FS.
 - En Drivers (Controladores), elija Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver).
 - En URL, escriba **`jdbc:redshift:iam://your-cluster-identifier:your-cluster-region/your-database-name`**.
- e. Elija Extended Properties (Propiedades extendidas). En plugin_name, escriba **`com.amazon.redshift.plugin.AdfsCredentialsProvider`**. Este valor especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Azure AD como método de autenticación.

ODBC

Para configurar ODBC para la autenticación en AD FS

- Configure el cliente de la base de datos para conectarse al clúster a través de ODBC mediante el inicio de sesión único de AD FS.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC para los sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Antes de instalar un controlador ODBC, determine si su herramienta del cliente SQL es de 32 bits o 64 bits. Instale el controlador ODBC que coincida con los requisitos de la herramienta cliente SQL.

En Windows, en la página Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración del DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift) en Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

- En Data Source Name (Nombre de origen de datos), escriba **`your-DSN`**. Especifica el nombre del origen de datos utilizado como nombre del perfil de ODBC.
- Para Auth type (Tipo de autenticación), elija Identity Provider: SAML (Proveedor de identidades: SAML). Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante el inicio de sesión único de AD FS.
- En Cluster ID (ID de clúster), escriba **`your-cluster-identifier`**.
- En Region (Región), escriba **`your-cluster-region`**.

- En Database (Base de datos), escriba ***your-database-name***.
- En User (Usuario), escriba ***your-adfs-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de AD FS que está utilizando para el inicio de sesión único que tiene permiso para el clúster con el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para Auth type (Tipo de autorización) es Identity Provider: SAML (Proveedor de identidades: SAML).
- En Password (Contraseña), escriba ***your-adfs-password***. Utilice esto solo para Auth type (Tipo de autorización) es Identity Provider: SAML (Proveedor de identidades: SAML).

En Mac OS y Linux, edite el archivo `odbc.ini` de la siguiente manera:

 Note

Ninguna de las entradas distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- En `clusterid`, escriba ***your-cluster-identifier***. Este es el nombre del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `region`, escriba ***your-cluster-region***. Esta es la región de AWS del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `database`, escriba ***your-database-name***. Este es el nombre de la base de datos a la que intenta tener acceso en el clúster de Amazon Redshift.
- En `locale`, escriba ***en-us***. Este es el idioma en el que se muestran los mensajes de error.
- En `iam`, entra ***1***. Este valor especifica que el controlador debe autenticarse mediante credenciales de IAM.
- En `plugin_name`, realice una de las operaciones siguientes:
 - Para la configuración de inicio de sesión único de AD FS con MFA, introduzca ***BrowserSAML***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar en AD FS.
 - Para la configuración de inicio de sesión único de AD FS, introduzca ***ADFS***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante el inicio de sesión único de Azure AD.
- En `uid`, escriba ***your-adfs-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Azure que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para `plugin_name` es ADFS.

- En `pwd`, escriba ***your-ads-password***. Utilice esto solo para `plugin_name` es ADFS.

En Mac OS y Linux, edite también la configuración del perfil para agregar las siguientes exportaciones:

```
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
```

```
export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini
```

Azure

Puede usar Microsoft Azure AD como proveedor de identidades (IdP) para obtener acceso al clúster de Amazon Redshift. Este tutorial le muestra cómo puede utilizar Azure como proveedor de identidades (IdP) para acceder al clúster de Amazon Redshift.

Vea el siguiente video para obtener información acerca de cómo federar el acceso de Amazon Redshift con el inicio de sesión único de Microsoft Azure AD: [Federating Amazon Redshift access with Microsoft Azure AD single sign-on](#).

Paso 1: Configuración de Azure y la cuenta de AWS para establecer una relación de confianza entre ellas

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar una relación de confianza.

Para configurar Azure AD y su cuenta de AWS para establecer una relación de confianza entre ellas

1. Cree o utilice un clúster de Amazon Redshift existente para que los usuarios de Azure AD se conecten a él. Para configurar la conexión, se necesitan ciertas propiedades de este clúster, como el identificador del clúster. Para obtener más información, consulte [Creating a Cluster \(Creación de un clúster\)](#).
2. Configure un Azure Active Directory, los grupos y los usuarios utilizados para AWS en el portal de Microsoft Azure.
3. Agregue Amazon Redshift como una aplicación para empresas en el portal de Microsoft Azure para utilizar el inicio de sesión único en la consola de AWS y el inicio de sesión federado en Amazon Redshift. Elija Enterprise application (Aplicación de Enterprise).
4. Elija +New application (+Nueva aplicación). Aparecerá la página Add an application (Agregar una aplicación).

5. Buscar **AWS** en el campo de búsqueda.
6. Elija Amazon Web Services (AWS) y elija Add (Agregar). Esto crea la aplicación de AWS.
7. En Manage (Administrar), elija Single sign-on (Inicio de sesión único).
8. Elija SAML. Se abrirá la página Amazon Web Services (AWS) | Inicio de sesión basado en SAML.
9. Elija Yes (Sí) para continuar con la página Set up Single Sign-On with SAML (Configurar inicio de sesión único con SAML). Esta página muestra la lista de atributos preconfigurados relacionados con el inicio de sesión único.
10. En Basic SAML Configuration (Configuración básica de SAML), elija el icono de edición y, a continuación, Save (Guardar).
11. Cuando esté configurando para más de una aplicación, proporcione un valor de identificador. Por ejemplo, escriba **<https://signin.aws.amazon.com/saml#2>**. Tenga en cuenta que a partir de la segunda aplicación, utilice este formato con un signo # para especificar un valor SPN único.
12. En la sección User Attributes and Claims (Atributos y reclamaciones de usuario), elija el icono de edición.

De forma predeterminada, las reclamaciones Identificador único de usuario (UID), Role, RoleSessionName y SessionDuration están preconfiguradas.

13. Elija + Add new claim (+Agregar nueva reclamación) para agregar una reclamación para los usuarios de base de datos.

En Nombre, escriba **DbUser**.

En Namespace (Espacio de nombres), escriba **<https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes>**.

En Source (Origen), elija Attribute (Atributo).

En Source attribute (Atributo de origen), elija user.userprincipalname. A continuación, elija Guardar.

14. Elija + Add new claim (+Agregar nueva reclamación) para agregar una reclamación para AutoCreate.

En Nombre, escriba **AutoCreate**.

En Namespace (Espacio de nombres), escriba **https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes**.

En Source (Origen), elija Attribute (Atributo).

En Source attribute (Atributo de origen), elija "true". A continuación, elija Guardar.

Aquí, **123456789012** es su cuenta de AWS, **AzureSSO** es un rol de IAM que ha creado y **AzureADProvider** es el proveedor de IAM.

Nombre de la reclamación	Valor
Identificador de usuario único (ID de nombre)	user.userprincipalname
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration	"900"
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role	arn:aws:iam:: 123456789012 :role/ AzureSSO ,arn:aws:iam:: 123456789012 :saml-provider/ AzureADProvider
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName	user.userprincipalname
https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate	"true"
https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbGroups	user.assignedroles
https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser	user.userprincipalname

- En Registro de aplicaciones > **your-application-name** > Autenticación, agregue Aplicación móvil y de escritorio. Especifique la URL como http://localhost/redshift/.
- En la sección SAML Signing Certificate (Certificado de firma SAML), elija Download (Descargar) para descargar y guardar el archivo XML de metadatos de federación para usarlo cuando cree

un proveedor de identidad SAML de IAM. Este archivo se utiliza para crear la identidad federada de inicio de sesión único.

17. Cree un proveedor de identidad SAML de IAM en la consola de IAM. El documento de metadatos que proporciona es el archivo XML de metadatos de federación que guardó al configurar Azure Enterprise Application. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
18. Cree un rol de IAM para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de un rol para SAML](#) en la Guía del usuario de IAM.
19. Cree una directiva de IAM que pueda adjuntar al rol de IAM creado para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de políticas de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.

Modifique la siguiente política (en formato JSON) para su entorno:

- Sustituya la región de AWS de su clúster por *us-west-1*.
- Sustituya su cuenta de AWS por *123456789012*.
- Sustituya el identificador de clúster (o * para todos los clústeres) por *cluster-identifier*.
- Sustituya la base de datos (o * para todas las bases de datos) por *dev*.
- Sustituya el identificador único de su rol de IAM por *AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLE*.
- Sustituya el dominio de correo electrónico de su arrendatario o empresa por *example.com*.
- Sustituya el grupo de base de datos al que planea asignar el usuario por *my_dbgroup*.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:GetClusterCredentials",
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbname:cluster-identifier/dev",
        "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbuser:cluster-identifier/${redshift:DbUser}",
        "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:cluster:cluster-identifier"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:userid": "AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLE:
${redshift:DbUser}@example.com"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift:CreateClusterUser",
    "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbuser:cluster-
identifier/${redshift:DbUser}"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": "redshift:JoinGroup",
    "Resource": "arn:aws:redshift:us-west-1:123456789012:dbgroup:cluster-
identifier/my_dbgroup"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "redshift:DescribeClusters",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Esta política concede permisos de la siguiente manera:

- La primera sección concede permiso a la operación `GetClusterCredentials` de la API para obtener credenciales temporales para el clúster especificado. En este ejemplo, el recurso es *cluster-identifier* con la base de datos *dev*, en la cuenta *123456789012* y en la región AWS *us-west-1*. La cláusula `${redshift:DbUser}` permite que sólo los usuarios que coincidan con el valor `DbUser` especificado en Azure AD se conecten.
- La cláusula de condición obliga a que solo ciertos usuarios obtengan credenciales temporales. Se trata de usuarios con el rol especificado por el ID único de rol *AROAJ2UCCR6DPCEXAMPLE* en la cuenta de IAM identificada por una dirección de email en el dominio de correo

electrónico de su empresa. Para obtener más información acerca de los ID únicos, consulte [ID únicos](#) en la Guía del usuario de IAM.

La configuración con el IdP (en este caso, Azure AD) determina cómo se escribe la cláusula de condición. Si el correo electrónico de su empleado es `johndoe@example.com`, primero establezca `${redshift:DbUser}` en el supercampo que coincida con el nombre de usuario del empleado `johndoe`. A continuación, para que esta condición funcione, configure el campo `RoleSessionName` de SAML de AWS en el supercampo que concuerde con el email del empleado `johndoe@example.com`. Cuando tome este enfoque, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si establece `${redshift:DbUser}` para que sea el correo electrónico del empleado, quite el `@example.com` en el archivo JSON de muestra para que coincida con el `RoleSessionName`.
- Si establece `RoleSessionId` para que solo sea el nombre de usuario del empleado, quite el `@example.com` en el ejemplo para que coincida con el `RoleSessionName`.
- En el JSON de ejemplo, `${redshift:DbUser}` y `RoleSessionName` se establecen en el correo electrónico del empleado. En este ejemplo, JSON utiliza el nombre de usuario de la base de datos de Amazon Redshift con `@example.com` para que el usuario inicie sesión y acceda al clúster.
- La segunda sección concede permiso para crear un nombre `dbuser` en el clúster especificado. En este JSON de muestra, restringe la creación a `${redshift:DbUser}`.
- La tercera sección concede permisos para especificar a qué `dbgroup` puede unirse un usuario. En este JSON de muestra, un usuario puede unirse al grupo `my_dbgroup` en el clúster especificado.
- La cuarta sección otorga permiso a las acciones que el usuario puede realizar en todos los recursos. En este JSON de ejemplo, se permite a los usuarios llamar a `redshift:DescribeClusters` para obtener información del clúster, como el punto de conexión del clúster, la región de AWS y el puerto. También permite a los usuarios llamar a `iam:ListRoles` para comprobar qué roles puede asumir un usuario.

Paso 2: Configuración de JDBC u ODBC para la autenticación en Azure

JDBC

Para configurar JDBC para la autenticación en Microsoft Azure AD

- Configure el cliente de la base de datos para conectarse al clúster a través de JDBC mediante el inicio de sesión único de Azure AD.

Puede usar cualquier cliente que use un controlador JDBC para conectarse mediante el inicio de sesión único de Azure AD o usar un lenguaje como Java para conectarse mediante un script. Para obtener información sobre la instalación y configuración, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).

Por ejemplo, puede usar SQLWorkBench/J como cliente. Al configurar SQLWorkbench/J, la dirección URL de la base de datos utiliza el siguiente formato.

```
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev
```

Si utiliza SQLWorkbench/J como cliente, siga los siguientes pasos:

- a. Inicie SQL Workbench/J. En la página Select Connection Profile (Seleccionar perfil de conexión) agregue un Profile group (Grupo de perfiles) denominado **AzureAuth**.
- b. En Connection Profile (Perfil de conexión), escriba **Azure**.
- c. Elija Manage Drivers (Administrar controladores), y elija Amazon Redshift. Elija el icono Open folder (Abrir carpeta) junto a Library (Biblioteca) y a continuación, elija el archivo JDBC .jar adecuado.
- d. En la página Select connection profile (Seleccionar perfil de conexión) agregue información al perfil de conexión de la siguiente manera:
 - En User (Usuario), escriba su nombre de usuario de Microsoft Azure. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Azure que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse.
 - En Password (Contraseña), escriba la contraseña de Microsoft Azure.
 - En Drivers (Controladores), elija Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver).
 - En URL, escriba **`jdbc:redshift:iam://your-cluster-identifier:your-cluster-region/your-database-name`**.

- e. Elija *Extended properties* (Propiedades extendidas) para agregar información adicional a las propiedades de conexión, como se describe a continuación.

Para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD, agregue información adicional como se indica a continuación:

- En `plugin_name`, escriba **`com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider`**. Este valor especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Azure AD como método de autenticación.
- En `idp_tenant`, escriba **`your-idp-tenant`**. Se utiliza solo para Microsoft Azure AD. Este es el nombre del arrendatario de su empresa configurado en Azure AD. Este valor puede ser el nombre del arrendatario o el ID único del inquilino con guiones.
- En `client_secret`, escriba **`your-azure-redshift-application-client-secret`**. Se utiliza solo para Microsoft Azure AD. Este es el secreto de cliente de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure. Esto solo es aplicable al complemento `com.amazon.redshift.plugin.AzureCredentialsProvider`.
- En `client_id`, escriba **`your-azure-redshift-application-client-id`**. Se utiliza solo para Microsoft Azure AD. Este es el ID de cliente (con guiones) de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure.

Para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD con MFA, agregue información adicional a las propiedades de conexión de la siguiente manera:

- En `plugin_name`, escriba **`com.amazon.redshift.plugin.BrowserAzureCredentialsProvider`**. Este valor le indica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Azure AD con MFA como método de autenticación.
- En `idp_tenant`, escriba **`your-idp-tenant`**. Se utiliza solo para Microsoft Azure AD. Este es el nombre del arrendatario de su empresa configurado en Azure AD. Este valor puede ser el nombre del arrendatario o el ID único del inquilino con guiones.
- En `client_id`, escriba **`your-azure-redshift-application-client-id`**. Esta opción se utiliza solo para Microsoft Azure AD. Este es el ID de cliente (con guiones) de la aplicación de Amazon Redshift que creó al configurar el inicio de sesión único de Azure AD con MFA.

- En `listen_port`, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890.
- En `idp_response_timeout`, escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el número de segundos que se deben esperar antes de que el servidor IdP devuelva una respuesta. El número mínimo de segundos debe ser 10. Si establecer la conexión toma más que este umbral de tiempo, se anula la conexión.

ODBC

Para configurar ODBC para la autenticación en Microsoft Azure AD

- Configure el cliente de base de datos para que se conecte al clúster a través de ODBC mediante el inicio de sesión único de Azure AD.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC para los sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Antes de instalar un controlador ODBC, determine si su herramienta del cliente SQL es de 32 bits o 64 bits. Instale el controlador ODBC que coincida con los requisitos de la herramienta cliente SQL.

En Windows, en la página Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración del DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift) en Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

- En Data Source Name (Nombre de origen de datos), escriba ***your-DSN***. Especifica el nombre del origen de datos utilizado como nombre del perfil de ODBC.
- En Auth type (Tipo de autenticación) para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD, seleccione **Identity Provider: Azure AD**. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante el inicio de sesión único de Azure.
- En Auth type (Tipo de autenticación) para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD con MFA, seleccione **Identity Provider: Browser Azure AD**. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticarse mediante el inicio de sesión único de Azure con MFA.
- En Cluster ID (ID de clúster), escriba ***your-cluster-identifier***.
- En Region (Región), escriba ***your-cluster-region***.
- En Database (Base de datos), escriba ***your-database-name***.

- En User (Usuario), escriba ***your-azure-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Azure que está utilizando para el inicio de sesión único que tiene permiso para el clúster con el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para Auth Type (Tipo de autorización) es Identity Provider: Azure AD (Proveedor de identidades: Azure AD).
- En Password (Contraseña), escriba ***your-azure-password***. Utilice esto solo para Auth Type (Tipo de autorización) es Identity Provider: Azure AD (Proveedor de identidades: Azure AD).
- En IdP Tenant (Arrendatario de IdP), escriba ***your-idp-tenant***. Este es el nombre del arrendatario de su empresa configurado en su IdP (Azure). Este valor puede ser el nombre del arrendatario o el ID único del inquilino con guiones.
- En Azure Client Secret (Secreto de cliente de Azure), escriba ***your-azure-redshift-application-client-secret***. Este es el secreto de cliente de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure.
- En Azure Client ID (ID de cliente de Azure), escriba ***your-azure-redshift-application-client-id***. Este es el ID de cliente (con guiones) de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure.
- En Puerto de escucha, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto de escucha predeterminado en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890. Esto solo se aplica al complemento Browser Azure AD.
- En Response Timeout (Tiempo de espera de respuesta), escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el número de segundos que se deben esperar antes de que el servidor IdP devuelva una respuesta. El número mínimo de segundos debe ser 10. Si establecer la conexión toma más que este umbral de tiempo, se anula la conexión. Esta opción solo se aplica al complemento Browser Azure AD.

En Mac OS y Linux, edite el archivo `odbc.ini` de la siguiente manera:



Note

Ninguna de las entradas distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- En clusterid, escriba ***your-cluster-identifier***. Este es el nombre del clúster de Amazon Redshift creado.

- En `region`, escriba ***your-cluster-region***. Esta es la región de AWS del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `database`, escriba ***your-database-name***. Este es el nombre de la base de datos a la que intenta tener acceso en el clúster de Amazon Redshift.
- En `locale`, escriba ***en-us***. Este es el idioma en el que se muestran los mensajes de error.
- En `iam`, entra ***1***. Este valor especifica que el controlador debe autenticarse mediante credenciales de IAM.
- En `nombre_complemento` para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD, introduzca ***AzureAD***. Esto especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Azure como método de autenticación.
- En `nombre_complemento` para la configuración de inicio de sesión único de Azure AD con MFA, introduzca ***BrowserAzureAD***. Esto especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Azure con MFA como método de autenticación.
- En `uid`, escriba ***your-azure-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Azure que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para `plugin_name` es `AzureAD`.
- En `pwd`, escriba ***your-azure-password***. Utilice esto solo para `plugin_name` es `AzureAD`.
- En `idp_tenant`, escriba ***your-idp-tenant***. Este es el nombre del arrendatario de su empresa configurado en su IdP (Azure). Este valor puede ser el nombre del arrendatario o el ID único del inquilino con guiones.
- En `client_secret`, escriba ***your-azure-redshift-application-client-secret***. Este es el secreto de cliente de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure.
- En `client_id`, escriba ***your-azure-redshift-application-client-id***. Este es el ID de cliente (con guiones) de la aplicación de Amazon Redshift que creó cuando configuró el inicio de sesión único de Azure.
- En `listen_port`, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890. Esto se aplica al complemento `Browser Azure AD`.
- En `idp_response_timeout`, escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el periodo de tiempo especificado en segundos que esperar la respuesta de Azure. Esta opción se aplica al complemento `Browser Azure AD`.

En Mac OS y Linux, edite también la configuración del perfil para agregar las siguientes exportaciones:

```
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
```

```
export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini
```

Resolución de problemas

Para solucionar problemas con el complemento Browser Azure AD, tenga en cuenta lo siguiente.

- Para utilizar el complemento Azure AD de navegador, debe establecer la URL de respuesta especificada en la solicitud para que coincida con la URL de respuesta configurada para la aplicación. Vaya a la página Configurar el inicio de sesión único con SAML en el portal de Microsoft Azure. A continuación, compruebe que la URL de respuesta está establecida en `http://localhost/redshift/`.
- Si aparece un error de inquilino de IdP, compruebe que el nombre de Inquilino de IdP coincide con el nombre de dominio que utilizó inicialmente para configurar Active Directory en Microsoft Azure.

En Windows, vaya a la sección Connection Settings (Configuración de conexión) de la página Amazon Redshift ODBC DSN Setup (Configuración de DSN de ODBC de Amazon Redshift). A continuación, compruebe que el nombre de inquilino de su empresa configurado en su IdP (Azure) coincide con el nombre de dominio que utilizó inicialmente para configurar Active Directory en Microsoft Azure.

En macOS y Linux, busque el archivo `odbc.ini`. A continuación, compruebe que el nombre de inquilino de su empresa configurado en su IdP (Azure) coincide con el nombre de dominio que utilizó inicialmente para configurar Active Directory en Microsoft Azure.

- Si aparece un error que indica que la URL de respuesta especificada en la solicitud no coincide con las URL de respuesta configuradas para la aplicación, verifique que los URI de redirección son los mismos que la URL de respuesta.

Vaya a la página Registro de aplicaciones de su aplicación en el portal de Microsoft Azure. A continuación, compruebe que los URI de redirección coinciden con la URL de respuesta.

- Si obtiene la respuesta inesperada de error no autorizado, verifique que haya completado la configuración de Aplicaciones móviles y de escritorio.

Vaya a la página Registro de aplicaciones de su aplicación en el portal de Microsoft Azure. A continuación, vaya a Autenticación y compruebe que ha configurado Aplicaciones móviles y de escritorio para utilizar `http://localhost/redshift/` como URI de redirección.

Ping Identity

Puede utilizar Ping Identity como proveedor de identidades (IdP) para acceder a su clúster de Amazon Redshift. Este tutorial le muestra cómo puede utilizar Ping Identity como proveedor de identidades (IdP) para acceder al clúster de Amazon Redshift.

Paso 1: Configuración de una relación de confianza entre Ping Identity y la cuenta de AWS

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar una relación de confianza mediante el portal de PingOne.

Para establecer una relación de confianza entre Ping Identity y su cuenta de AWS

1. Cree o use un clúster de Amazon Redshift existente para que los usuarios de Ping Identity se conecten a él. Para configurar la conexión, se necesitan ciertas propiedades de este clúster, como el identificador del clúster. Para obtener más información, consulte [Creating a Cluster \(Creación de un clúster\)](#).
2. Agregue Amazon Redshift como una nueva aplicación SAML en el portal de PingOne. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte la [documentación de Ping Identity](#).
 1. Vaya a My Applications (Mis aplicaciones).
 2. En Add Application (Agregar aplicación), elija New SAML Application (Nueva aplicación SAML).
 3. En Application name (Nombre de la application), escriba **Amazon Redshift**.
 4. En Protocol Version (Versión de protocolo), elija SAML v2.0.
 5. En Category (Categoría), elija ***your-application-category***.
 6. En Assertion Consumer Service (ACS), escriba ***your-redshift-local-host-url***. Éste es el host local y el puerto al que redirige la aserción SAML.
 7. En Entity ID (ID de entidad), escriba `urn:amazon:webservices`.
 8. En Signing (Firma), elija Sign Assertion (Aserción de firma).

9. En la sección SSO Attribute Mapping (Mapeo de atributos de SSO), cree las reclamaciones como se muestra en la tabla siguiente.

Atributo de aplicación	Atributo de puente de identidad de valor literal
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role</code>	<code>arn:aws:iam::<i>123456789012</i> :role/<i>Ping</i>,arn:aws:iam::<i>123456789012</i> :saml-provider/<i>PingProvider</i></code>
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName</code>	<code>email</code>
<code>https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate</code>	<code>"true"</code>
<code>https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser</code>	<code>email</code>
<code>https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbGroups</code>	Los grupos en los atributos “DbGroups” contienen el prefijo @directory. Para eliminar esto, en Identity bridge (Puente de identidad), ingrese memberOf. En Function (Función), elija ExtractByRegularExpression. En Expression (Expresión), escriba <code>(.*)[\@](?..*)</code> .

3. En Group Access (Acceso de grupo), configure el acceso de grupo siguiente en caso necesario:
- `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role`
 - `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName`
 - `https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate`
 - `https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser`
4. Revise la configuración y realice cambios, si es necesario.
5. Utilice la Initiate Single Sign-On (SSO) URL ((URL iniciar inicio de sesión único (SSO)) como URL de inicio de sesión para el complemento Browser SAML.

6. Cree un proveedor de identidad SAML de IAM en la consola de IAM. El documento de metadatos que proporciona es el archivo XML de metadatos de federación que guardó al configurar Ping Identity. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
7. Cree un rol de IAM para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de un rol para SAML](#) en la Guía del usuario de IAM.
8. Cree una directiva de IAM que pueda adjuntar al rol de IAM creado para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de políticas de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un ejemplo de Azure AD, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Paso 2: Configuración de JDBC u ODBC para la autenticación en Ping Identity

JDBC

Para configurar JDBC para autenticación en Ping Identity

- Configure el cliente de base de datos para que se conecte al clúster a través de JDBC mediante el inicio de sesión único de Ping Identity.

Puede usar cualquier cliente que use un controlador JDBC para conectarse mediante el inicio de sesión único de Ping Identity o usar un lenguaje como Java para conectarse mediante un script. Para obtener información sobre la instalación y configuración, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).

Por ejemplo, puede usar SQLWorkBench/J como cliente. Al configurar SQLWorkbench/J, la dirección URL de la base de datos utiliza el siguiente formato.

```
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev
```

Si utiliza SQLWorkbench/J como cliente, siga los siguientes pasos:

- a. Inicie SQL Workbench/J. En la página Select Connection Profile (Seleccionar perfil de conexión), agregue un Profile Group (Grupo de perfil); por ejemplo, **Ping**.
- b. En Connection Profile (Perfil de conexión), escriba ***your-connection-profile-name***; por ejemplo **Ping**.

- c. Elija Manage Drivers (Administrar controladores), y elija Amazon Redshift. Elija el icono Open folder (Abrir carpeta) junto a Library (Biblioteca) y a continuación, elija el archivo JDBC .jar adecuado.
- d. En la página Select connection profile (Seleccionar perfil de conexión) agregue información al perfil de conexión de la siguiente manera:
 - En User (Usuario), especifique el nombre de usuario de PingOne. Este es el nombre de usuario de la cuenta de PingOne que está utilizando con el inicio de sesión único que tiene permisos para el clúster en el que está intentando autenticarse.
 - En Password (Contraseña), escriba la contraseña de PingOne.
 - En Drivers (Controladores), elija Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver).
 - En URL, escriba **`jdbc:redshift:iam://your-cluster-identifier:your-cluster-region/your-database-name`**.
- e. Elija Extended Properties (Propiedades extendidas) y realice una de las acciones siguientes:
 - En login_url, escriba **`your-ping-ss-o-login-url`**. Este valor especifica la dirección URL que va a utilizar el inicio de sesión único como autenticación al iniciar sesión.
 - Para Ping Identity, en nombre_complemento, escriba **`com.amazon.redshift.plugin.PingCredentialsProvider`**. Este valor especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Ping Identity como método de autenticación.
 - Para el inicio de sesión único en Ping Identity, en nombre_complemento, escriba **`com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider`**. Este valor especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de PingOne para Ping Identity como método de autenticación.

ODBC

Para configurar ODBC para la autenticación en Ping Identity

- Configure el cliente de la base de datos para que se conecte al clúster a través de ODBC utilizando el inicio de sesión único de PingOne para Ping Identity.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC para los sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Antes de instalar un controlador ODBC, determine si su herramienta

del cliente SQL es de 32 bits o 64 bits. Instale el controlador ODBC que coincida con los requisitos de la herramienta cliente SQL.

En Windows, en la página Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración del DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift) en Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

- En Data Source Name (Nombre de origen de datos), escriba ***your-DSN***. Especifica el nombre del origen de datos utilizado como nombre del perfil de ODBC.
- En Auth Type (Tipo de autenticación), realice una de las operaciones siguientes:
 - Para la configuración de Ping Identity, elija Proveedor de identidad: Ping Federate. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante inicio de sesión único Ping Identity.
 - Para la configuración de Ping Identity con inicio de sesión único, elija Identity Provider: Browser SAML (Proveedor de identidades: Browser SAML). Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante Ping Identity con inicio de sesión único.
- En Cluster ID (ID de clúster), escriba ***your-cluster-identifier***.
- En Region (Región), escriba ***your-cluster-region***.
- En Database (Base de datos), escriba ***your-database-name***.
- En User (Usuario), escriba ***your-ping-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de PingOne que está utilizando con el inicio de sesión único que tiene permiso para el clúster con el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para el Auth type (Tipo de autenticación) es Identity Provider: PingFederate (Proveedor de identidad: PingFederate).
- En Password (Contraseña), escriba ***your-ping-password***. Utilice esto solo para el Auth type (Tipo de autenticación) es Identity Provider: PingFederate (Proveedor de identidad: PingFederate).
- En Puerto de escucha, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.
- En Response Timeout (Tiempo de espera de respuesta), escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el número de segundos que se deben esperar antes de que el servidor IdP devuelva una respuesta. El número mínimo de segundos debe ser 10. Si establecer la

conexión toma más que este umbral de tiempo, se anula la conexión. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.

- En Login URL (URL de inicio de sesión), escriba ***your-login-url***. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.

En Mac OS y Linux, edite el archivo `odbc.ini` de la siguiente manera:

 Note

Ninguna de las entradas distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- En `clusterid`, escriba ***your-cluster-identifier***. Este es el nombre del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `region`, escriba ***your-cluster-region***. Esta es la región de AWS del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `database`, escriba ***your-database-name***. Este es el nombre de la base de datos a la que intenta tener acceso en el clúster de Amazon Redshift.
- En `locale`, escriba ***en-us***. Este es el idioma en el que se muestran los mensajes de error.
- En `iam`, entra ***1***. Este valor especifica que el controlador debe autenticarse mediante credenciales de IAM.
- En `plugin_name`, realice una de las operaciones siguientes:
 - Para la configuración de Ping Identity, escriba ***BrowserSAML***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar con Ping Identity.
 - Para la configuración de Ping Identity con inicio de sesión único, introduzca ***Ping***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante Ping Identity con inicio de sesión único.
- En `uid`, escriba ***your-ping-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Microsoft Azure que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo para `plugin_name` es Ping.
- En `pwd`, escriba ***your-ping-password***. Utilice esto solo para `plugin_name` es Ping.
- En `login_url`, escriba ***your-login-url***. Esta es la URL de inicio de sesión único que devuelve la respuesta SAML. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.

- En `idp_response_timeout`, escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el periodo de tiempo especificado en segundos que se va a esperar a que PingOne Identity responda. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.
- En `listen_port`, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.

En Mac OS y Linux, edite también la configuración del perfil para agregar las siguientes exportaciones:

```
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
```

```
export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini
```

Okta

Puede utilizar Okta como proveedor de identidades (IdP) para acceder a su clúster de Amazon Redshift. Este tutorial le muestra cómo puede utilizar Okta como proveedor de identidades (IdP) para acceder al clúster de Amazon Redshift.

Paso 1: Configuración de Okta y la cuenta de AWS para establecer una relación de confianza entre ellas

En el siguiente procedimiento se describe cómo configurar una relación de confianza.

Para configurar Okta y su cuenta de AWS para establecer una relación de confianza entre ellas

1. Cree o utilice un clúster de Amazon Redshift existente para que los usuarios de Okta se conecten a él. Para configurar la conexión, se necesitan ciertas propiedades de este clúster, como el identificador del clúster. Para obtener más información, consulte [Creating a Cluster \(Creación de un clúster\)](#).
2. Agregue Amazon Redshift como una nueva aplicación en el portal de Okta. Para ver los pasos detallados, consulte la [documentación de Okta](#).
 - Elija Add Application (Agregar aplicación).
 - En Add Application (Agregar aplicación), elija Create New App (Crear nueva aplicación).

- En la página Create a New Add Application Integration (Crear una nueva integración Agregar aplicación), en Platform (Plataforma), elija Web.
 - En Sign on method (Método de inicio de sesión), elija SAML v2.0.
 - En la página General Settings (Configuración general), en App name (Nombre de la aplicación), escriba ***your-redshift-saml-ssso-name***. Se trata del nombre de la aplicación.
 - En la página Configuración de SAML, en URL de inicio de sesión único, escriba ***your-redshift-local-host-url***. Este es el alojamiento local y el puerto al que redirige la aserción SAML; por ejemplo, `http://localhost:7890/redshift/`.
3. Utilice el valor de Single sign on URL (URL de inicio de sesión único) como Recipient URL (URL de destinatario) y Destination URL (URL de destino).
 4. En Signing (Firma), elija Sign Assertion (Aserción de firma).
 5. En Audience URI (SP Entity ID) (URI de audiencia [ID entidad SP]), ingrese ***urn:amazon:webservices*** para las reclamaciones, como se muestra en la siguiente tabla.
 6. En la sección Advanced Settings (Configuración avanzada), en SAML Issuer ID (ID de emisor SAML), ingrese ***your-Identity-Provider-Issuer-ID***, que puede encontrar en la sección View Setup Instructions (Ver instrucciones de configuración).
 7. En la sección Attribute Statements (Declaraciones de atributos), cree las reclamaciones como se muestra en la tabla siguiente.

Nombre de la reclamación	Valor
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role</code>	<code>arn:aws:iam::<i>123456789012</i> :role/<i>Okta</i>,arn:aws:iam::<i>123456789012</i> :saml-provider/<i>Okta</i></code>
<code>https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName</code>	<code>user.email</code>
<code>https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/AutoCreate</code>	<code>"true"</code>
<code>https://redshift.amazon.com/SAML/Attributes/DbUser</code>	<code>user.email</code>

8. En la sección App Embed Link (Enlace de inserción de aplicaciones), busque la URL que quiere usar como URL de inicio de sesión con el complemento Browser SAML.

9. Cree un proveedor de identidad SAML de IAM en la consola de IAM. El documento de metadatos que proporciona es el archivo XML de metadatos de federación que guardó al configurar Okta. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación y administración de un proveedor de identidad de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM.
10. Cree un rol de IAM para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de un rol para SAML](#) en la Guía del usuario de IAM.
11. Cree una directiva de IAM que pueda adjuntar al rol de IAM creado para la federación de SAML 2.0 en la consola de IAM. Para obtener información detallada sobre los pasos, consulte [Creación de políticas de IAM \(Consola\)](#) en la Guía del usuario de IAM. Para ver un ejemplo de Azure AD, consulte [Configuración de la autenticación de inicio de sesión único de JDBC u ODBC](#).

Paso 2: Configuración de JDBC u ODBC para la autenticación en Okta

JDBC

Para configurar JDBC para la autenticación en Okta

- Configure el cliente de la base de datos para conectarse al clúster a través de JDBC mediante el inicio de sesión único de Okta.

Puede usar cualquier cliente que use un controlador JDBC para conectarse mediante el inicio de sesión único de Okta o usar un lenguaje como Java para conectarse mediante un script. Para obtener información sobre la instalación y configuración, consulte [Configuración de una conexión del controlador JDBC versión 2.1 para Amazon Redshift](#).

Por ejemplo, puede usar SQLWorkBench/J como cliente. Al configurar SQLWorkbench/J, la dirección URL de la base de datos utiliza el siguiente formato.

```
jdbc:redshift:iam://cluster-identifier:us-west-1/dev
```

Si utiliza SQLWorkbench/J como cliente, siga los siguientes pasos:

- a. Inicie SQL Workbench/J. En la página Select Connection Profile (Seleccionar perfil de conexión), agregue un Profile Group (Grupo de perfil); por ejemplo, **Okta**.
- b. En Connection Profile (Perfil de conexión), escriba ***your-connection-profile-name***; por ejemplo **Okta**.

- c. Elija Manage Drivers (Administrar controladores), y elija Amazon Redshift. Elija el icono Open folder (Abrir carpeta) junto a Library (Biblioteca) y a continuación, elija el archivo JDBC .jar adecuado.
- d. En la página Select connection profile (Seleccionar perfil de conexión) agregue información al perfil de conexión de la siguiente manera:
 - Para User (Usuario), escriba su nombre de usuario de Okta. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Okta que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse.
 - En Password (Contraseña), escriba su contraseña de Okta.
 - En Drivers (Controladores), elija Amazon Redshift (com.amazon.redshift.jdbc.Driver).
 - En URL, escriba **jdbc:redshift:iam://*your-cluster-identifier*:*your-cluster-region*/*your-database-name***.
- e. Elija Extended Properties (Propiedades extendidas) y realice una de las acciones siguientes:
 - En login_url, escriba ***your-okta-ssso-login-url***. Este valor especifica la dirección URL que va a utilizar el inicio de sesión único como autenticación al iniciar sesión en Okta.
 - Para el inicio de sesión único de Okta, en nombre_complemento, introduzca **com.amazon.redshift.plugin.OktaCredentialsProvider**. Este valor especifica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Okta como método de autenticación.
 - Para el inicio de sesión único de Okta con MFA, en nombre_complemento, introduzca **com.amazon.redshift.plugin.BrowserSamlCredentialsProvider**. Este valor le indica al controlador que debe utilizar el inicio de sesión único de Okta con MFA como método de autenticación.

ODBC

Para configurar ODBC para la autenticación en Okta

- Configure el cliente de la base de datos para conectarse al clúster a través de ODBC mediante el inicio de sesión único de Okta.

Amazon Redshift proporciona controladores ODBC para los sistemas operativos Linux, Windows y MacOS. Antes de instalar un controlador ODBC, determine si su herramienta del cliente SQL es de 32 bits o 64 bits. Instale el controlador ODBC que coincida con los requisitos de la herramienta cliente SQL.

En Windows, en la página Amazon Redshift ODBC Driver DSN Setup (Configuración del DSN del controlador ODBC de Amazon Redshift) en Connection Settings (Configuración de conexión), escriba la siguiente información:

- En Data Source Name (Nombre de origen de datos), escriba ***your-DSN***. Especifica el nombre del origen de datos utilizado como nombre del perfil de ODBC.
- En Auth Type (Tipo de autenticación), realice una de las operaciones siguientes:
 - Para la configuración del inicio de sesión único de Okta, elija **Identity Provider: Okta**. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante el inicio de sesión único de Okta.
 - Para la configuración del inicio de sesión único de Okta con MFA, elija **Identity Provider: Browser SAML**. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticarse mediante el inicio de sesión único de Okta con MFA.
- En Cluster ID (ID de clúster), escriba ***your-cluster-identifier***.
- En Region (Región), escriba ***your-cluster-region***.
- En Database (Base de datos), escriba ***your-database-name***.
- En User (Usuario), escriba ***your-okta-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Okta que está utilizando para el inicio de sesión único que tiene permiso para el clúster con el que está intentando autenticarse. Utilice esto solo si Auth type (Tipo de autorización) es Identity Provider: Okta (Proveedor de identidades: Okta).
- En Password (Contraseña), escriba ***your-okta-password***. Utilice esto solo si Auth type (Tipo de autorización) es Identity Provider: Okta (Proveedor de identidades: Okta).

En Mac OS y Linux, edite el archivo `odbc.ini` de la siguiente manera:

 Note

Ninguna de las entradas distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- En `clusterid`, escriba ***your-cluster-identifier***. Este es el nombre del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `region`, escriba ***your-cluster-region***. Esta es la región de AWS del clúster de Amazon Redshift creado.
- En `database`, escriba ***your-database-name***. Este es el nombre de la base de datos a la que intenta tener acceso en el clúster de Amazon Redshift.
- En `locale`, escriba ***en-us***. Este es el idioma en el que se muestran los mensajes de error.
- En `iam`, entra ***1***. Este valor especifica que el controlador debe autenticarse mediante credenciales de IAM.
- En `plugin_name`, realice una de las operaciones siguientes:
 - Para la configuración de inicio de sesión único de Okta con MFA, introduzca ***BrowserSAML***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticarse mediante el inicio de sesión único de Okta con MFA.
 - Para la configuración del inicio de sesión único de Okta, introduzca ***Okta***. Este es el método de autenticación que utiliza el controlador ODBC para autenticar mediante el inicio de sesión único de Okta.
- En `uid`, escriba ***your-okta-username***. Este es el nombre de usuario de la cuenta de Okta que está utilizando para el inicio de sesión único, que tiene permisos en el clúster en el que está intentando autenticarse. Use esto solo para `plugin_name` es Okta.
- En `pwd`, escriba ***your-okta-password***. Use esto solo para `plugin_name` es Okta.
- En `login_url`, escriba ***your-login-url***. Esta es la URL de inicio de sesión único que devuelve la respuesta SAML. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.
- En `idp_response_timeout`, escriba ***the-number-of-seconds***. Este es el periodo de tiempo especificado en segundos que se va a esperar a que PingOne responda. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.
- En `listen_port`, escriba ***your-listen-port***. Este es el puerto en el que escucha el servidor local. El valor predeterminado es 7890. Esto solo se aplica al complemento SAML del navegador.

En Mac OS y Linux, edite también la configuración del perfil para agregar las siguientes exportaciones:

```
export ODBCINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbc.ini
```

```
export ODBCINSTINI=/opt/amazon/redshift/Setup/odbcinst.ini
```

Autorización a Amazon Redshift para obtener acceso a los servicios de AWS en su nombre

Algunas características de Amazon Redshift requieren que este servicio acceda a otros servicios de AWS en su nombre. Por ejemplo, los comandos [COPY](#) y [UNLOAD](#) pueden cargar o descargar datos en el clúster de Amazon Redshift mediante un bucket de Amazon S3. El comando [CREATE EXTERNAL FUNCTION](#) puede invocar una función de AWS Lambda mediante una función escalar de Lambda definida por el usuario (UDF). Amazon Redshift Spectrum puede usar un catálogo de datos en Amazon Athena o AWS Glue. Para que los clústeres de Amazon Redshift actúen en su nombre, debe proporcionarles credenciales de seguridad. El método preferido para proporcionar credenciales de seguridad consiste en especificar un rol de AWS Identity and Access Management (IAM). Para COPY y UNLOAD, puede proporcionar credenciales temporales.

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS.

Para conceder acceso programático a los usuarios, seleccione una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: Para utilizar la AWS CLI, consulte Configuring the AWS CLI to use AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
		• Para usar AWS SDK, las herramientas y las API de AWS, consulta IAM Identity Center authentication en la Guía de referencia del SDK y las herramientas de AWS.
IAM	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siguiendo las instrucciones de Uso de credenciales temporales con recursos de AWS de la Guía del usuario de IAM.
IAM	(No recomendado) Utilizar credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK o las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulte Autenticación mediante credenciales de usuario de IAM en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para ver los AWS SDK y las herramientas, consulte Autenticar mediante credenciales a largo plazo en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas. • Para las API de AWS, consulta Administración de claves de acceso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

A continuación, se explica cómo crear un rol de IAM con los permisos adecuados para tener acceso a otros servicios de AWS. También necesitará asociar el rol al clúster y especificar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol cuando ejecute el comando de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Autorización de las operaciones COPY, UNLOAD, CREATE EXTERNAL FUNCTION y CREATE EXTERNAL SCHEMA mediante roles de IAM](#).

Además, un superusuario puede conceder el privilegio ASSUMEROLE a usuarios y grupos específicos para proporcionar acceso a un rol para las operaciones COPY y UNLOAD. Para obtener más información, consulte [GRANT](#) en la Guía para desarrolladores de base de datos de Amazon Redshift.

Creación de un rol de IAM que permita al clúster de Amazon Redshift obtener acceso a los servicios de AWS

Creación de un rol de IAM que permita al clúster de Amazon Redshift obtener acceso a los servicios de AWS

Para crear un rol de IAM que permita al clúster de Amazon Redshift comunicarse con otros servicios de AWS en su nombre, siga estos pasos. Los valores utilizados en esta sección son ejemplos; puede elegir valores en función de sus necesidades.

Para crear un rol de IAM que permita a Amazon Redshift el acceso a los servicios de AWS

1. Abra la [consola de IAM](#).
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Elija Crear rol.
4. Elija AWS service (Servicio de AWS) y, a continuación, elija Redshift.
5. En Select your use case (Seleccione su caso de uso), elija Redshift - Customizable (Redshift - Personalizable) y Next: Permissions (Siguiente: permisos). Aparece la página Attach permissions policy (Adjuntar política de permisos).
6. Para obtener acceso a Amazon S3 mediante COPY, por ejemplo, puede usar **AmazonS3ReadOnlyAccess** y agregarlo. Para acceder a Amazon S3 mediante COPY o UNLOAD, le sugerimos que cree políticas administradas que restrinjan el acceso al bucket y al prefijo deseados según corresponda. Para las operaciones de lectura y escritura, recomendamos aplicar los privilegios mínimos y restringirlas únicamente a los buckets y los prefijos de clave de Amazon S3 que Amazon Redshift requiere.

Para poder obtener acceso para invocar las funciones de Lambda del comando CREATE EXTERNAL FUNCTION, agregue **AWSLambdaRole**.

En Redshift Spectrum, además del acceso a Amazon S3, agregue **AWSGlueConsoleFullAccess** o **AmazonAthenaFullAccess**.

Elija Siguiente: etiquetas.

7. Aparece la página Add tags (Agregar etiquetas). Si lo desea, puede agregar etiquetas. Elija Siguiente: Revisar.
8. En Role Name (Nombre de la función), escriba un nombre para la función; por ejemplo, **RedshiftCopyUnload**. Seleccione Crear rol.
9. El nuevo rol está disponible para todos los usuarios en clústeres que utilizan el rol. Para restringir el acceso solo para usuarios específicos o para clústeres en regiones específicas, edite la relación de confianza del rol. Para obtener más información, consulte [Restricción de acceso a los roles de IAM](#).
10. Asocie el rol al clúster. Puede asociar un rol de IAM a un clúster cuando crea el clúster o agrega el rol a un clúster existente. Para obtener más información, consulte [Asociación de roles de IAM a los clústeres](#).

 Note

Para restringir el acceso a datos específicos, utilice un rol de IAM que otorgue los privilegios mínimos necesarios.

Restricción de acceso a los roles de IAM

De manera predeterminada, los roles de IAM que están disponibles en un clúster de Amazon Redshift están disponibles para todos los usuarios de ese clúster. Tiene la opción de restringir los roles de IAM para usuarios específicos de la base de datos de Amazon Redshift en clústeres o regiones específicos.

Para permitir la utilización de un rol de IAM solo a usuarios específicos de la base de datos, siga estos pasos.

Para identificar a los usuarios específicos de la base de datos con acceso a un rol de IAM

1. Identifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) de los usuarios de la base de datos en el clúster de Amazon Redshift. El ARN de un usuario de la base de datos está en el formato: `arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:cluster-name/user-name`.

Para Amazon Redshift sin servidor utilice el siguiente formato de ARN.

`arn:aws:redshift:region:account-id:dbuser:serverless-account-id-workgroup-id/user-name`

2. Abra la [consola de IAM](#).
3. Seleccione Roles en el panel de navegación.
4. Elija el rol de IAM que desea restringir para usuarios específicos de la base de datos de Amazon Redshift.
5. Seleccione la pestaña Trust Relationships (Relaciones de confianza) y Edit Trust Relationship (Editar relación de confianza). Un rol de IAM nuevo que permita a Amazon Redshift obtener acceso a otros servicios de AWS en su nombre tiene la siguiente relación de confianza:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. Agregue una condición a la sección de acción `sts:AssumeRole` de la relación de confianza que limita el campo `sts:ExternalId` a los valores que usted especifique. Incluya un ARN para cada usuario de la base de datos al que desea concederle acceso al rol. El ID externo puede ser cualquier cadena única.

Por ejemplo, la siguiente relación de confianza especifica que solo los usuarios de la base de datos `user1` y `user2` en el clúster `my-cluster` en la región `us-west-2` tienen permiso para utilizar este rol de IAM.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:ExternalId": [
            "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:my-cluster/user1",
            "arn:aws:redshift:us-west-2:123456789012:dbuser:my-cluster/user2"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

7. Elija Actualizar política de confianza.

Restricción de un rol de IAM a una región de AWS

Puede restringir un rol de IAM para que sea accesible solo en una determinada región de AWS. De manera predeterminada, los roles de IAM para Amazon Redshift no se restringen a ninguna región en particular.

Para restringir la utilización de un rol de IAM por región, siga estos pasos.

Para identificar las regiones permitidas para un rol de IAM

1. Abra la [consola de IAM](https://console.aws.amazon.com/) en <https://console.aws.amazon.com/>.
2. Seleccione Roles en el panel de navegación.
3. Seleccione el rol que desea modificar con regiones específicas.
4. Seleccione la pestaña Trust Relationships (Relaciones de confianza) y Edit Trust Relationship (Editar relación de confianza). Un rol de IAM nuevo que permita a Amazon Redshift obtener acceso a otros servicios de AWS en su nombre tiene la siguiente relación de confianza:

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "redshift.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
]
```

5. Modifique la lista `Service` para el `Principal` con la lista de las regiones específicas a las que desea permitir la utilización del rol. Cada región de la lista `Service` debe indicarse con el formato siguiente: `redshift.region.amazonaws.com`.

Por ejemplo, la siguiente relación de confianza editada permite la utilización del rol de IAM solo en las regiones `us-east-1` y `us-west-2`.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift.us-east-1.amazonaws.com",
          "redshift.us-west-2.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

6. Seleccione `Update Trust Policy` (Actualizar política de confianza)

Encadenamiento de roles de IAM en Amazon Redshift

Cuando adjunta un rol a su clúster, este puede asumir ese rol y, de esa manera, obtener acceso a Amazon S3, Amazon Athena, AWS Glue y AWS Lambda en su nombre. Si un rol que está asociado al clúster no tiene acceso a los recursos necesarios, puede encadenar otro rol, que posiblemente

pertenezca a otra cuenta. El clúster asumirá de forma temporal el rol encadenado para obtener acceso a los datos. También puede conceder acceso entre cuentas mediante el encadenamiento de roles. Cada uno de los roles de la cadena asume el rol siguiente, hasta que el clúster asume el rol situado al final de la cadena. El número máximo de roles de IAM que puede asociar está sujeto a una cuota. Para obtener más información, consulte la cuota "Roles de IAM del clúster que permiten a Amazon Redshift acceder a otros servicios de AWS" en [Cuotas para objetos de Amazon Redshift](#).

 Note

Debe especificar los roles de IAM para que la cadena funcione correctamente.

Por ejemplo, imagine que la empresa A desea obtener acceso a los datos de un bucket de Amazon S3 que pertenece a la empresa B. La empresa A crea una función del servicio de AWS para Amazon Redshift denominada RoleA y la adjunta a su clúster. La empresa B crea un rol denominado RoleB que está autorizado para obtener acceso a los datos del bucket de la empresa B. Para obtener acceso a los datos del bucket de la empresa B, la empresa A ejecuta un comando COPY utilizando un parámetro `iam_role` que encadena RoleA y RoleB. Durante la operación COPY, RoleA asume de forma temporal RoleB para obtener acceso al bucket de Amazon S3.

Para encadenar roles, debe establecer una relación de confianza entre ellos. Un rol que asume otro rol (por ejemplo, RoleA) debe tener una política de permisos que le permita asumir el rol encadenado siguiente (por ejemplo, RoleB). A su vez, el rol que transfiere los permisos (RoleB) debe tener una política de confianza que le permita transferir sus permisos al rol encadenado anterior (RoleA). Para obtener más información, consulte [Uso de roles de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

El primer rol de la cadena debe ser un rol asociado al clúster. El primer rol y cada uno de los roles posteriores que asuma el rol siguiente en la cadena deben tener una política que incluya una instrucción específica. Esta instrucción tiene el efecto Allow en la acción `sts:AssumeRole` y el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol siguiente en un elemento `Resource`. En nuestro ejemplo, RoleA tiene la siguiente política de permisos que le permite asumir RoleB, que pertenece a la cuenta de AWS 210987654321.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1487639602000",
      "Effect": "Allow",
```

```
        "Action": [
            "sts:AssumeRole"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB"
    }
]
```

Un rol que se transfiere a otro rol debe establecer una relación de confianza con el rol que lo asume o con la cuenta de AWS a la que pertenece el rol. En nuestro ejemplo, RoleB tiene la siguiente política de confianza para establecer una relación de confianza con RoleA.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::role/RoleA"
      }
    }
  ]
}
```

La siguiente política de confianza establece una relación de confianza con el propietario de RoleA, la cuenta de AWS 123456789012.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"
      }
    }
  ]
}
```


 Note

Para restringir la autorización de encadenamiento de roles a usuarios específicos, defina una condición. Para obtener más información, consulte [Restricción de acceso a los roles de IAM](#).

Los comandos UNLOAD, COPY, CREATE EXTERNAL FUNCTION o CREATE EXTERNAL SCHEMA permiten encadenar roles al incluir una lista de ARN de rol separada por comas en el parámetro `iam_role`. A continuación se muestra la sintaxis para encadenar roles en el parámetro `iam_role`.

```
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://acmedata/redshift/venue_pipe_'
IAM_ROLE 'arn:aws:iam::<aws-account-id-1>:role/<role-name-1>[,arn:aws:iam::<aws-
account-id-2>:role/<role-name-2>][,...]';
```

 Note

La cadena de roles debe estar encerrada entre comillas simples y no puede contener espacios.

En los siguientes ejemplos, RoleA está adjuntado al clúster que pertenece a la cuenta de AWS 123456789012. RoleB, que pertenece a la cuenta 210987654321, tiene permiso para obtener acceso al bucket denominado `s3://companyb/redshift/`. En el siguiente ejemplo, se encadenan RoleA y RoleB para DESCARGAR datos en el bucket `s3://companyb/redshift/`.

```
unload ('select * from venue limit 10')
to 's3://companyb/redshift/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';
```

En el siguiente ejemplo, se utiliza un comando COPY para cargar los datos que se descargaron en el ejemplo anterior.

```
copy venue
from 's3://companyb/redshift/venue_pipe_'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';
```

En el siguiente ejemplo, CREATE EXTERNAL SCHEMA utiliza roles encadenados para asumir el rol RoleB.

```
create external schema spectrumexample from data catalog
database 'exempladb' region 'us-west-2'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';
```

En el siguiente ejemplo, CREATE EXTERNAL FUNCTION utiliza roles encadenados para asumir el rol RoleB.

```
create external function lambda_example(varchar)
returns varchar
volatile
lambda 'exampleLambdaFunction'
iam_role 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleA,arn:aws:iam::210987654321:role/RoleB';
```

Autorización de las operaciones COPY, UNLOAD, CREATE EXTERNAL FUNCTION y CREATE EXTERNAL SCHEMA mediante roles de IAM

Puede utilizar el comando [COPY](#) para cargar (o importar) datos en Amazon Redshift y utilizar el comando [UNLOAD](#) para descargar (o exportar) datos desde Amazon Redshift. Puede utilizar el comando CREATE EXTERNAL FUNCTION para crear funciones definidas por el usuario que invoquen funciones desde AWS Lambda.

Con Amazon Redshift Spectrum, el comando [CREATE EXTERNAL SCHEMA](#) se utiliza para especificar la ubicación del bucket de Amazon S3 que contiene los datos. Cuando ejecute los comandos COPY, UNLOAD o CREATE EXTERNAL SCHEMA, debe proporcionar credenciales de seguridad. Estas credenciales autorizan a su clúster de Amazon Redshift a leer o escribir datos en su lugar de destino o desde él, como un bucket de Amazon S3.

Cuando ejecuta CREATE EXTERNAL FUNCTION, proporciona credenciales de seguridad mediante el parámetro del rol de IAM. Estas credenciales autorizan a su clúster de Amazon Redshift a invocar funciones de Lambda desde AWS Lambda. El método preferido para proporcionar credenciales de seguridad consiste en especificar un rol de AWS Identity and Access Management (IAM). Para COPY y UNLOAD, puede proporcionar credenciales temporales. Para obtener información sobre la creación de un rol de IAM, consulte [Autorización a Amazon Redshift para obtener acceso a los servicios de AWS en su nombre](#).

Los usuarios necesitan acceso programático si desean interactuar con AWS fuera de la AWS Management Console. La forma de conceder el acceso programático depende del tipo de usuario que acceda a AWS.

Para conceder acceso programático a los usuarios, seleccione una de las siguientes opciones.

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
Identidad del personal (Usuarios administrados en el IAM Identity Center)	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para utilizar la AWS CLI, consulte Configuring the AWS CLI to use AWS IAM Identity Center en la Guía del usuario de AWS Command Line Interface. • Para usar AWS SDK, las herramientas y las API de AWS, consulta IAM Identity Center authentication en la Guía de referencia del SDK y las herramientas de AWS.
IAM	Utiliza credenciales temporales para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK y las API de AWS.	Siguiendo las instrucciones de Uso de credenciales temporales con recursos de AWS de la Guía del usuario de IAM.
IAM	(No recomendado) Utilizar credenciales a largo plazo para firmar las solicitudes programáticas a la AWS CLI, los AWS SDK o las API de AWS.	Siga las instrucciones de la interfaz que desea utilizar: • Para la AWS CLI, consulte Autenticación mediante credenciales de usuario de IAM en la Guía del usuario

¿Qué usuario necesita acceso programático?	Para	Mediante
		de AWS Command Line Interface. • Para ver los AWS SDK y las herramientas, consulte Autenticar mediante credenciales a largo plazo en la Guía de referencia de AWS SDK y herramientas. • Para las API de AWS, consulta Administración de claves de acceso para usuarios de IAM en la Guía del usuario de IAM.

Los pasos para utilizar un rol de IAM son los siguientes:

- Cree un rol de IAM para usar con el clúster de Amazon Redshift.
- Asocie el rol de IAM al clúster.
- Incluya el ARN del rol de IAM cuando llame al comando COPY, UNLOAD, CREATE EXTERNAL SCHEMA o CREATE EXTERNAL FUNCTION.

Asociación de roles de IAM a los clústeres

Cuando haya creado un rol de IAM que autorice a Amazon Redshift a acceder a otros servicios de AWS en su nombre, debe asociar ese rol con un clúster de Amazon Redshift. Debe hacerlo para poder utilizar el rol para cargar o descargar datos.

Permisos requeridos para asociar un rol de IAM a un clúster

Para asociar un rol de IAM a un clúster, un usuario de IAM debe disponer del permiso `iam:PassRole` para dicho rol de IAM. Este permiso permite que un administrador pueda restringir los roles de IAM que un usuario puede asociar a clústeres de Amazon Redshift. Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los

usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

En el siguiente ejemplo se muestra una política de IAM que se puede asociar a un usuario y que le permite realizar estas acciones:

- obtener los detalles de todos los clústeres de Amazon Redshift que pertenecen a esa cuenta de usuario
- asociar cualquiera de los tres roles de IAM a uno de los dos clústeres de Amazon Redshift

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "redshift:DescribeClusters",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:ModifyClusterIamRoles",
        "redshift:CreateCluster"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-redshift-cluster",
        "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-second-redshift-
cluster"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",
        "arn:aws:iam::123456789012:role/ThirdRedshiftRole"
      ]
    }
  ]
}
```

Una vez que un usuario tenga los permisos adecuados, ese usuario puede asociar un rol de IAM con un clúster de Amazon Redshift. El rol de IAM estará listo entonces para su uso con el comando COPY u UNLOAD u otros comandos de Amazon Redshift.

Para obtener más información acerca de las políticas de IAM, consulte [Información general de las políticas de IAM](#) en la Guía del usuario de IAM.

Administración de la asociación de roles de IAM a un clúster

Puede asociar un rol de IAM con un clúster de Amazon Redshift cuando cree el clúster. O puede modificar un clúster existente y agregar o eliminar una o más asociaciones a roles de IAM.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- El número máximo de roles de IAM que puede asociar está sujeto a una cuota.
- Puede asociar un rol de IAM a varios clústeres de Amazon Redshift.
- Puede asociar un rol de IAM a un clúster de Amazon Redshift solo si el rol de IAM y el clúster son propiedad de la misma cuenta de AWS.

Puede administrar las asociaciones de roles de IAM a un clúster con la consola mediante el siguiente procedimiento.

Para administrar las asociaciones a roles de IAM

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y, a continuación, elija el clúster que desea actualizar.
3. En Actions (Acciones), seleccione Administrar roles de IAM para mostrar la lista actual de roles de IAM asociados al clúster.
4. En la página Manage IAM roles (Administrar roles de IAM), seleccione los roles de IAM disponibles que desea agregar y luego seleccione Add IAM role (Agregar rol de IAM).
5. Seleccione Done (Aceptar) para guardar los cambios.

Puede administrar las asociaciones de roles de IAM a un clúster con la AWS CLI a través de los siguientes métodos.

Para asociar un rol de IAM a un clúster cuando se crea el clúster, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM para el parámetro `--iam-role-arns` del comando `create-cluster`. El número máximo de roles de IAM que puede agregar cuando llama al comando `create-cluster` está sujeto a una cuota.

La asociación y la desvinculación de roles de IAM a clústeres de Amazon Redshift es un proceso asíncrono. Llame al comando `describe-clusters` para obtener el estado de todas las asociaciones de roles de IAM a su clúster.

En el siguiente ejemplo, se asocian dos roles de IAM al clúster recién creado con el nombre `my-redshift-cluster`.

```
aws redshift create-cluster \  
  --cluster-identifier "my-redshift-cluster" \  
  --node-type "ra3.4xlarge" \  
  --number-of-nodes 16 \  
  --iam-role-arns "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload" \  
                  "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole"
```

Para asociar un rol de IAM a un clúster de Amazon Redshift existente, especifique el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM para el parámetro `--add-iam-roles` del comando `modify-cluster-iam-roles`. El número máximo de roles de IAM que puede agregar cuando llama al comando `modify-cluster-iam-roles` está sujeto a una cuota.

En el siguiente ejemplo, se asocia un rol de IAM a un clúster existente con el nombre `my-redshift-cluster`.

```
aws redshift modify-cluster-iam-roles \  
  --cluster-identifier "my-redshift-cluster" \  
  --add-iam-roles "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload"
```

Para desvincular un rol de IAM de un clúster, especifique el ARN del rol de IAM para el parámetro `--remove-iam-roles` del comando `modify-cluster-iam-roles`. El número máximo de roles de IAM que puede eliminar cuando llama al comando `modify-cluster-iam-roles` está sujeto a una cuota.

En el siguiente ejemplo, se quita la asociación de un rol de IAM para la cuenta 123456789012 de AWS de un clúster denominado `my-redshift-cluster`.

```
aws redshift modify-cluster-iam-roles \  
  --remove-iam-roles "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload"
```

```
--cluster-identifier "my-redshift-cluster" \  
--remove-iam-roles "arn:aws:iam::123456789012:role/RedshiftCopyUnload"
```

Descripción de asociaciones de roles de IAM a un clúster mediante la AWS CLI

Para obtener una lista de todos los roles de IAM que están asociados a un clúster de Amazon Redshift y los estados de la asociación de los roles de IAM, llame al comando `describe-clusters`. El ARN de cada rol de IAM asociado al clúster se devuelve en la lista `IamRoles` como se muestra en el siguiente resultado de ejemplo.

Los roles que se asociaron al clúster muestran un estado de `in-sync`. Los roles que se encuentran en el proceso de asociación al clúster muestran un estado de `adding`. Los roles que se están desvinculando del clúster muestran un estado de `removing`.

```
{  
  "Clusters": [  
    {  
      "ClusterIdentifier": "my-redshift-cluster",  
      "NodeType": "ra3.4xlarge",  
      "NumberOfNodes": 16,  
      "IamRoles": [  
        {  
          "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",  
          "IamRoleApplyStatus": "in-sync"  
        },  
        {  
          "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",  
          "IamRoleApplyStatus": "in-sync"  
        }  
      ],  
      ...  
    },  
    {  
      "ClusterIdentifier": "my-second-redshift-cluster",  
      "NodeType": "ra3.4xlarge",  
      "NumberOfNodes": 10,  
      "IamRoles": [  
        {  
          "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRedshiftRole",  
          "IamRoleApplyStatus": "in-sync"  
        }  
      ],  
    }  
  ]  
}
```



```
{
  {
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SecondRedshiftRole",
    "IamRoleApplyStatus": "in-sync"
  },
  {
    "IamRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ThirdRedshiftRole",
    "IamRoleApplyStatus": "in-sync"
  }
],
...
}
]
```

Para obtener más información acerca de cómo usar AWS CLI, consulte la Guía del usuario de [AWS CLI](#).

Creación de un rol de IAM como predeterminado para Amazon Redshift

Al crear roles de IAM a través de la consola de Redshift, Amazon Redshift crea los roles mediante programación en su Cuenta de AWS y adjunta automáticamente las políticas existentes administradas por AWS a ellos. Este enfoque significa que puede permanecer dentro de la consola de Redshift y no tiene que cambiar a la consola de IAM para crear roles. Para obtener un control pormenorizado de los permisos de un rol de IAM existente creado en la consola de Amazon Redshift, puede adjuntar una política administrada personalizada al rol de IAM.

Roles de IAM creados en la consola

Cuando utiliza la consola de Amazon Redshift para crear roles de IAM, Amazon Redshift realiza un seguimiento de todos los roles de IAM creados a través de la consola. Amazon Redshift preselecciona el rol de IAM predeterminado más reciente para crear todos los clústeres nuevos y restaurar clústeres a partir de instantáneas.

Puede crear un rol de IAM a través de la consola que tiene una política con permisos para ejecutar comandos SQL. Estos comandos incluyen COPY, UNLOAD, CREATE EXTERNAL FUNCTION, CREATE EXTERNAL TABLE, CREATE EXTERNAL SCHEMA, CREATE MODEL o CREATE LIBRARY. De forma opcional, puede obtener un control más pormenorizado del acceso de los usuarios a sus recursos de AWS creando y adjuntando políticas personalizadas al rol de IAM.

Cuando crea un rol de IAM y lo configura como predeterminado para el clúster mediante la consola, no tiene que proporcionar el nombre de recurso de Amazon (ARN) del rol de IAM para realizar la autenticación y la autorización.

El rol de IAM que crea a través de la consola para su clúster tiene la política administrada `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` adjunta de forma automática. Este rol de IAM permite a Amazon Redshift copiar, descargar, consultar y analizar datos de los recursos de AWS de su cuenta de IAM. La política administrada proporciona acceso a las operaciones [COPY](#), [UNLOAD](#), [CREATE EXTERNAL FUNCTION](#), [CREATE EXTERNAL SCHEMA](#), [CREATE MODEL](#) y [CREATE LIBRARY](#). La política también concede permisos para ejecutar instrucciones `SELECT` para servicios de AWS relacionados, como Amazon S3, Registros de Amazon CloudWatch, Amazon SageMaker AI y AWS Glue.

Los comandos `CREATE EXTERNAL FUNCTION`, `CREATE EXTERNAL SCHEMA`, `CREATE MODEL` y `CREATE LIBRARY` tienen una palabra clave `default`. Para esta palabra clave para estos comandos, Amazon Redshift utiliza el rol de IAM establecido como predeterminado y asociado al clúster cuando se ejecuta el comando. Puede ejecutar el comando [DEFAULT_IAM_ROLE](#), para verificar el rol de IAM predeterminado actual que está adjunto al clúster.

Para controlar los privilegios de acceso del rol de IAM creado y establecido como predeterminado para el clúster de Redshift, utilice el privilegio `ASSUMEROLE`. Este controlador de acceso se aplica a los usuarios y grupos de la base de datos cuando ejecutan comandos, como los enumerados anteriormente. Después de conceder el privilegio `ASSUMEROLE` a un usuario o un grupo para un rol de IAM, el usuario o el grupo puede asumir ese rol cuando se ejecuten estos comandos. Mediante el uso del privilegio `ASSUMEROLE`, puede conceder acceso a los comandos adecuados según sea necesario.

Con la consola de Amazon Redshift, puede hacer lo siguiente:

- [Creación de un rol de IAM como predeterminado](#)
- [Eliminación de roles de IAM del clúster](#)
- [Asociación de roles de IAM al clúster](#)
- [Configurar un rol de IAM como predeterminado](#)
- [Hacer que un rol de IAM ya no sea predeterminado para el clúster](#)

Permisos de la política administrada AmazonRedShiftAllCommandsFullAccess

En el siguiente ejemplo, se muestran los permisos de la política administrada AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess que permite ciertas acciones para el rol de IAM que se configura como predeterminado para su clúster. El rol de IAM con políticas de permisos adjuntas autoriza lo que un usuario o grupo puede y no puede hacer. Con estos permisos, puede ejecutar el comando COPY desde Amazon S3, ejecutar UNLOAD y utilizar el comando CREATE MODEL.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:GetObject",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetBucketCors",
    "s3:GetEncryptionConfiguration",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:ListBucket",
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListMultipartUploadParts",
    "s3:ListBucketMultipartUploads",
    "s3:PutObject",
    "s3:PutBucketAcl",
    "s3:PutBucketCors",
    "s3:DeleteObject",
    "s3:AbortMultipartUpload",
    "s3:CreateBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::redshift-downloads",
    "arn:aws:s3:::redshift-downloads/*",
    "arn:aws:s3:::*redshift*",
    "arn:aws:s3:::*redshift/*"
  ]
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestran los permisos de la política administrada AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess que permite ciertas acciones para el rol de IAM que se configura como predeterminado para el clúster. El rol de IAM con políticas de permisos adjuntas autoriza lo que un usuario o grupo puede y no puede hacer. Con los siguientes permisos, puede ejecutar el comando CREATE EXTERNAL FUNCTION.

```
{
```

```

    "Action": [
        "lambda:InvokeFunction"
    ],
    "Resource": "arn:aws:lambda:*:*:function:*redshift*"
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestran los permisos de la política administrada `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` que permite ciertas acciones para el rol de IAM que se configura como predeterminado para el clúster. El rol de IAM con políticas de permisos adjuntas autoriza lo que un usuario o grupo puede y no puede hacer. Con los siguientes permisos, puede ejecutar los comandos `CREATE EXTERNAL SCHEMA` y `CREATE EXTERNAL TABLE` necesarios para Amazon Redshift Spectrum.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue>DeleteDatabase",
        "glue:GetDatabase",
        "glue:GetDatabases",
        "glue:UpdateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue>DeleteTable",
        "glue:BatchDeleteTable",
        "glue:UpdateTable",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:BatchCreatePartition",
        "glue:CreatePartition",
        "glue>DeletePartition",
        "glue:BatchDeletePartition",
        "glue:UpdatePartition",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions",
        "glue:BatchGetPartition"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:glue:*:*:table/*redshift*/*",
        "arn:aws:glue:*:*:catalog",
        "arn:aws:glue:*:*:database/*redshift*"
    ]
}

```

En el siguiente ejemplo, se muestran los permisos de la política administrada `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` que permite ciertas acciones para el rol de IAM configurado como predeterminado para el clúster. El rol de IAM con políticas de permisos adjuntas autoriza lo que un usuario o grupo puede y no puede hacer. Con los siguientes permisos, puede ejecutar el comando `CREATE EXTERNAL SCHEMA` mediante consultas federadas.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetResourcePolicy",
    "secretsmanager:GetSecretValue",
    "secretsmanager:DescribeSecret",
    "secretsmanager:ListSecretVersionIds"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:*Redshift*"
  ]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "secretsmanager:GetRandomPassword",
    "secretsmanager:ListSecrets"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "secretsmanager:ResourceTag/Redshift": "true"
    }
  }
},
```

Administración de roles de IAM creados para un clúster mediante la consola

Para crear, modificar y eliminar roles de IAM creados desde la consola de Amazon Redshift, utilice la sección **Clusters (Clústeres)** de la consola.

Creación de un rol de IAM como predeterminado

En la consola, puede crear el rol de IAM para su clúster que tiene la política administrada `AmazonRedshiftAllCommandsFullAccess` adjunta de forma automática. El nuevo rol de IAM

que cree permite a Amazon Redshift copiar, cargar, consultar y analizar datos de los recursos de Amazon de su cuenta de IAM.

Solo puede haber un rol de IAM configurado como predeterminado para un clúster. Si crea otro rol de IAM como el predeterminado del clúster cuando un rol de IAM existente está asignado actualmente como predeterminado, el nuevo rol de IAM sustituye al otro como predeterminado.

Para crear un nuevo clúster y un rol de IAM establecido como predeterminado para el nuevo clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Seleccione Create cluster (Crear clúster) para crearlo.
4. Siga las instrucciones en la página de la consola para introducir las propiedades de la Cluster configuration (Configuración del clúster). Para obtener más información acerca de este paso, consulte [Creación de un clúster](#).
5. (Opcional) Elija Load sample data (Cargar datos de muestra) para cargar los datos de muestra configurados en el clúster de Amazon Redshift para comenzar a utilizar el editor de consultas para consultar datos.

Si se encuentra detrás de un firewall, el puerto de la base de datos debe ser un puerto abierto que acepta conexiones entrantes.

6. Siga las instrucciones en la página de la consola para ingresar las propiedades de las Database configurations (Configuraciones de la base de datos).
7. En Cluster permissions (Permisos de clúster), desde Manage IAM roles (Administrar roles de IAM), elija Create IAM role (Crear rol de IAM).
8. Especifique un bucket de Amazon S3 para que el rol de IAM tenga acceso, mediante la elección de uno de los siguientes métodos:
 - Elija No additional Amazon S3 bucket (Sin bucket de Amazon S3 adicional), para crear el rol de IAM sin especificar buckets específicos de Amazon S3.
 - Elija Any Amazon S3 bucket (Cualquier bucket de Amazon S3) para permitir a los usuarios que tienen acceso a su clúster de Amazon Redshift acceder también a cualquier bucket de Amazon S3 y a su contenido en su Cuenta de AWS.

- Elija Specific Amazon S3 buckets (Buckets de Amazon S3 específicos) para especificar uno o varios buckets de Amazon S3 a los que el rol de IAM que se está creando tiene permiso para acceder. A continuación, elija uno o más buckets de Amazon S3 de la tabla.
9. Elija Create IAM role as default (Crear un rol de IAM como predeterminado). Amazon Redshift crea y configura automáticamente el rol de IAM como predeterminado para su clúster.
 10. Seleccione Create cluster (Crear clúster) para crearlo. El clúster tardará varios minutos antes de estar listo para su uso.

Eliminación de roles de IAM del clúster

Puede eliminar uno o varios roles de IAM del clúster.

Para eliminar roles de IAM del clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster del que desea eliminar el rol de IAM.
4. En Cluster permissions (Permisos de clúster), elija uno o varios roles de IAM que desea eliminar del clúster.
5. Desde Manage IAM roles (Administrar roles de IAM), elija Remove IAM roles (Eliminar roles de IAM).

Asociación de roles de IAM al clúster

Puede asociar uno o más roles de IAM al clúster.

Para asociar el rol de IAM al clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.

3. Elija el clúster al que desea asociar los roles de IAM.
4. En Cluster permissions (Permisos de clúster), elija uno o varios roles de IAM que desea asociar con el clúster.
5. Desde Manage IAM roles (Administrar roles de IAM), elija Remove IAM roles (Asociar roles de IAM).
6. Elija uno o más roles de IAM para asociarlos al clúster.
7. Elija Associate IAM roles (Asociar roles de IAM).

Configurar un rol de IAM como predeterminado

Puede configurar un rol de IAM como predeterminado para el clúster.

Para convertir un rol de IAM en el predeterminado del clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster para el que desea configurar un rol de IAM predeterminado.
4. En Cluster permissions (Permisos de clúster), desde Associated IAM roles (Roles de IAM asociados), elija un rol de IAM que desee convertir en predeterminado para el clúster.
5. En Set default (Configurar predeterminado), elija Make default (Convertir en predeterminado).
6. Cuando se le pregunte, elija Set default (Configurar predeterminado) para confirmar el rol de IAM especificado como predeterminado.

Hacer que un rol de IAM ya no sea predeterminado para el clúster

Puede hacer que un rol de IAM ya no sea predeterminado para el clúster.

Para borrar un rol de IAM como el predeterminado del clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Se enumeran los clústeres de su cuenta en la Región de AWS actual. Se muestra en la lista un subconjunto de propiedades de cada clúster en columnas.
3. Elija el clúster al que desea asociar los roles de IAM.
4. En Cluster permissions (Permisos de clúster), desde Associated IAM roles (Roles de IAM asociados), elija el rol de IAM predeterminado.
5. En Set default (Configurar predeterminado), elija Clear default (Borrar predeterminado).
6. Cuando se le pregunte, elija Clear default (Borrar predeterminado) para confirmar la eliminación del rol de IAM especificado como predeterminado.

Administración de roles de IAM creados en el clúster mediante la AWS CLI

Puede administrar roles de IAM creados en el clúster mediante la AWS CLI.

Para crear un clúster de Amazon Redshift con un rol de IAM configurado como predeterminado

Para crear un clúster de Amazon Redshift con un rol de IAM configurado como predeterminado para el clúster, utilice el comando `aws redshift create-cluster` de la AWS CLI.

Los siguientes comandos de la AWS CLI crean un clúster de Amazon Redshift y el rol de IAM denominado `myrole1`. El comando de la AWS CLI también configura `myrole1` como predeterminado para el clúster.

```
aws redshift create-cluster \  
  --node-type dc2.large \  
  --number-of-nodes 2 \  
  --master-username adminuser \  
  --master-user-password TopSecret1 \  
  --cluster-identifier mycluster \  
  --iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'  
'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2' \  
  --default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'
```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```
{  
  "Cluster": {  
    "ClusterIdentifier": "mycluster",  
    "NodeType": "dc2.large",
```

```

    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "adding"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
        "ApplyStatus": "adding"
      }
    ]
    ...
  }
}

```

Para agregar uno o más roles de IAM a un clúster de Amazon Redshift

Para agregar uno o más roles de IAM asociados al clúster, utilice el comando `aws redshift modify-cluster-iam-roles` de la AWS CLI.

Los siguientes comandos de la AWS CLI agregan `myrole3` y `myrole4` al clúster.

```

aws redshift modify-cluster-iam-roles \
  --cluster-identifier mycluster \
  --add-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'
'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4'

```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```

{
  "Cluster": {
    "ClusterIdentifier": "mycluster",
    "NodeType": "dc2.large",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",

```

```

        "ApplyStatus": "in-sync"
    },
    {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
        "ApplyStatus": "adding"
    },
    {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4",
        "ApplyStatus": "adding"
    }
],
...
}
}

```

Para eliminar uno o más roles de IAM desde un clúster de Amazon Redshift

Para eliminar uno o más roles de IAM asociados al clúster, utilice el comando `aws redshift modify-cluster-iam-roles` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI elimina `myrole3` y `myrole4` del clúster.

```

aws redshift modify-cluster-iam-roles \
  --cluster-identifier mycluster \
  --remove-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'
  'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4'

```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```

{
  "Cluster": {
    "ClusterIdentifier": "mycluster",
    "NodeType": "dc2.large",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
      "ApplyStatus": "removing"
    },
    {
      "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole4",
      "ApplyStatus": "removing"
    }
  ],
  ...
}
}

```

Para configurar un rol de IAM asociado como predeterminado para el clúster

Para configurar un rol de IAM asociado como predeterminado para el clúster, utilice el comando `aws redshift modify-cluster-iam-roles` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI configura `myrole2` como predeterminado para el clúster.

```

aws redshift modify-cluster-iam-roles \
  --cluster-identifier mycluster \
  --default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2'

```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```

{
  "Cluster": {
    "ClusterIdentifier": "mycluster",
    "NodeType": "dc2.large",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      }
    ]
  },

```

```

    ...
  }
}

```

Para configurar un rol de IAM no asociado como predeterminado para el clúster

Para configurar un rol de IAM no asociado como predeterminado para el clúster, utilice el comando `aws redshift modify-cluster-iam-roles` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI agrega `myrole2` al clúster de Amazon Redshift y lo configura como predeterminado para el clúster.

```

aws redshift modify-cluster-iam-roles \
  --cluster-identifier mycluster \
  --add-iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3' \
  --default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3'

```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```

{
  "Cluster": {
    "ClusterIdentifier": "mycluster",
    "NodeType": "dc2.large",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
        "ApplyStatus": "in-sync"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole3",
        "ApplyStatus": "adding"
      }
    ],
    ...
  }
}

```

Para restaurar un clúster a partir de una instantánea y configurar un rol de IAM como predeterminado para este

Cuando restaura el clúster desde una instantánea, puede asociar un rol de IAM existente o crear uno nuevo y configurarlo como predeterminado para el clúster.

Para restaurar un clúster de Amazon Redshift desde una instantánea y configurar un rol de IAM como predeterminado para el clúster, utilice el comando `aws redshift restore-from-cluster-snapshot` de la AWS CLI.

El siguiente comando de la AWS CLI restaura el clúster desde una instantánea y configura `myrole2` como predeterminado para el clúster.

```
aws redshift restore-from-cluster-snapshot \
  --cluster-identifier mycluster-clone \
  --snapshot-identifier my-snapshot-id
  --iam-roles 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'
  'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2' \
  --default-iam-role-arn 'arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1'
```

El siguiente fragmento es un ejemplo de la respuesta.

```
{
  "Cluster": {
    "ClusterIdentifier": "mycluster-clone",
    "NodeType": "dc2.large",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "DefaultIamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
    "IamRoles": [
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole1",
        "ApplyStatus": "adding"
      },
      {
        "IamRoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/myrole2",
        "ApplyStatus": "adding"
      }
    ],
    ...
  }
}
```

Uso de una identidad federada para administrar el acceso de Amazon Redshift a los recursos locales y a las tablas externas de Amazon Redshift Spectrum

El uso de la federación de identidades en AWS con las credenciales proporcionadas por `GetDatabaseCredentials` puede simplificar la autorización y el acceso a los datos locales y externos. En este tutorial, mostramos cómo proporcionar acceso a los recursos con la federación de identidades de AWS, en lugar de utilizar un rol de IAM específico.

Actualmente, para conceder a los usuarios acceso a datos externos que residen en Amazon S3, se crea un rol de IAM con los permisos definidos en una política de permisos. A continuación, los usuarios con el rol asociado pueden acceder a los datos externos. Esto funciona, pero si desea proporcionar reglas detalladas, como hacer que determinadas columnas no estén disponibles para un usuario concreto, puede que tenga que realizar una configuración adicional en el esquema externo.

La federación de identidades, con las credenciales proporcionadas por `GetDatabaseCredentials`, puede proporcionar acceso a AWS Glue y a los recursos de Redshift Spectrum con reglas de IAM precisas que son más fáciles de especificar y cambiar. Esto facilita aplicar un acceso que se ajuste a las reglas de la empresa.

Los beneficios de usar credenciales federadas son los siguientes:

- No es necesario que administre los roles de IAM asociados al clúster para Redshift Spectrum.
- Los administradores de clústeres pueden crear un esquema externo al que puedan acceder los consumidores con diferentes contextos de IAM. Esto resulta útil, por ejemplo, para filtrar columnas en una tabla, donde diferentes consumidores consultan el mismo esquema externo y obtienen diferentes campos en los registros devueltos.
- Puede consultar Amazon Redshift mediante un usuario con permisos de IAM, en lugar de solo con un rol.

Preparación de una identidad para iniciar sesión con una identidad federada

Antes de iniciar sesión con una identidad federada, debe realizar varios pasos preliminares. En estas instrucciones se asume que tiene un esquema externo de Redshift Spectrum existente que hace referencia a un archivo de datos almacenado en un bucket de Amazon S3 y que el bucket está en la misma cuenta que el clúster de Amazon Redshift o el almacenamiento de datos sin servidor de Amazon Redshift.

1. Cree una identidad de IAM. Puede ser un usuario o un rol de IAM. Utilice cualquier nombre que admita IAM.
2. Adjunte políticas de permisos a la identidad. Especifique cualquiera de las siguientes:
 - `redshift:GetClusterCredentialsWithIAM` (para un clúster aprovisionado de Amazon Redshift)
 - `redshift-serverless:GetCredentials` (para Amazon Redshift Serverless)

Puede agregar permisos con el editor de políticas, mediante la consola de IAM.

La identidad de IAM también necesita permisos para acceder a los datos externos. Conceda acceso a Amazon S3 agregando directamente las siguientes políticas administradas de AWS:

- `AmazonS3ReadOnlyAccess`
- `AWSGlueConsoleFullAccess`

La política administrada más reciente es obligatoria si usa AWS Glue para preparar los datos externos. Para obtener más información sobre los pasos para conceder acceso a Amazon Redshift Spectrum, consulte [Crear un rol de IAM para Amazon Redshift](#), que forma parte de la guía de introducción de Amazon Redshift y Redshift Spectrum. Muestra los pasos para agregar políticas de IAM para acceder a Redshift Spectrum.

3. Configure el cliente SQL para conectarse a Amazon Redshift. Utilice el controlador JDBC de Amazon Redshift y agregue las credenciales del usuario a las propiedades de credenciales de la herramienta. Un cliente como SQL Workbench/J funciona bien para esto. Defina las siguientes propiedades ampliadas de conexión de cliente:
 - `AccessKeyID`: el identificador de la clave de acceso.
 - `SecretAccessKey`: la clave de acceso secreta. (Tenga en cuenta el riesgo de seguridad de transmitir la clave secreta si no utiliza cifrado).
 - `SessionToken`: un conjunto de credenciales temporales para un rol de IAM.
 - `groupFederation`: se establece en `true` si está configurando la identidad federada para un clúster aprovisionado. No defina este parámetro si utiliza Amazon Redshift Serverless.
 - `LogLevel`: valor de nivel de registro entero. Es opcional.

4. Configure la URL en el punto de conexión de JDBC que se encuentra en la consola de Amazon Redshift o Amazon Redshift Serverless. Sustituya el esquema de URL por `jdbc:redshift:iam:` y use este formato:

- Formato para un clúster aprovisionado de Amazon Redshift: `jdbc:redshift:iam://<cluster_id>.<unique_suffix>.<region>.redshift.amazonaws.com:<port>/<database_name>`

Ejemplo: `jdbc:redshift:iam://test1.12345abcdefg.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev`

- Formato para Amazon Redshift Serverless: `jdbc:redshift:iam://<workgroup-name>.<account-number>.<aws-region>.redshift-serverless.amazonaws.com:5439:<port>/<database_name>`

Ejemplo: `jdbc:redshift:iam://default.123456789012.us-east-1.redshift-serverless.amazonaws.com:5439/dev`

Tras conectarse a la base de datos por primera vez mediante una identidad de IAM, Amazon Redshift crea automáticamente una identidad de Amazon Redshift con el mismo nombre, con el prefijo `IAM:` para un usuario o `IAMR:` para un rol de IAM. Los pasos restantes de este tema muestran ejemplos para un usuario.

Si un usuario de Redshift no se crea automáticamente, puede crear uno ejecutando una instrucción `CREATE USER`, mediante una cuenta de administrador y especificando el nombre de usuario en el formato `IAM:<user name>`.

5. Como administrador del clúster de Amazon Redshift, conceda al usuario de Redshift los permisos necesarios para acceder al esquema externo.

```
GRANT ALL ON SCHEMA my_schema to "IAM:my_user";
```

Para conceder la capacidad al usuario de Redshift de crear tablas en el esquema externo, debe ser el propietario del esquema. Por ejemplo:

```
ALTER SCHEMA my_schema owner to "IAM:my_user";
```

6. Para comprobar la configuración, ejecute una consulta como usuario, mediante el cliente SQL, una vez concedidos los permisos. Este ejemplo de consulta recupera datos de una tabla externa.

```
SELECT * FROM my_schema.my_table;
```

Introducción a la propagación de identidades y autorizaciones a Redshift Spectrum

Para pasar una identidad federada a las tablas externas de consulta, debe establecer `SESSION` como valor del parámetro de consulta `IAM_ROLE` de `CREATE EXTERNAL SCHEMA`. Los siguientes pasos muestran cómo configurar y aprovechar `SESSION` para autorizar consultas en el esquema externo.

1. Cree tablas locales y tablas externas. Las tablas externas catalogadas con AWS Glue funcionan para esto.
2. Conéctese a Amazon Redshift con la identidad de IAM. Como se mencionó en la sección anterior, cuando la identidad se conecta a Amazon Redshift, se crea un usuario de base de datos de Redshift. El usuario se crea si no existía anteriormente. Si el usuario es nuevo, el administrador debe concederle permisos para realizar tareas en Amazon Redshift, como consultar y crear tablas.
3. Conéctese a Redshift con la cuenta de administrador. Ejecute el comando para crear un esquema externo con el valor `SESSION`.

```
create external schema spectrum_schema from data catalog
database '<my_external_database>'
region '<my_region>'
iam_role 'SESSION'
catalog_id '<my_catalog_id>;'
```

Tenga en cuenta que `catalog_id` está configurado en este caso. Se trata de una nueva configuración que se agrega con la característica, ya que `SESSION` sustituye a un rol específico.

En este ejemplo, los valores de la consulta imitan la forma en que aparecen los valores reales.

```
create external schema spectrum_schema from data catalog
database 'spectrum_db'
region 'us-east-1'
iam_role 'SESSION'
```

```
catalog_id '123456789012'
```

El valor `catalog_id` en este caso es el ID de la cuenta de AWS.

4. Ejecute consultas para acceder a los datos externos mediante la identidad de IAM con la que se conectó en el paso 2. Por ejemplo:

```
select * from spectrum_schema.table1;
```

En este caso, `table1` puede ser, por ejemplo, datos con formato JSON en un archivo, en un bucket de Amazon S3.

5. Si ya tiene un esquema externo que usa un rol de IAM adjunto a un clúster y apunta a la base de datos o esquema externo, puede sustituir el esquema existente y usar una identidad federada como se detalla en estos pasos o crear uno nuevo.

SESSION indica que las credenciales de identidad federadas se utilizan para consultar el esquema externo. Cuando utilice el parámetro de consulta SESSION, asegúrese de configurar el `catalog_id`. Es obligatorio porque apunta al catálogo de datos utilizado para el esquema. Anteriormente, `catalog_id` se recuperaba del valor asignado a `iam_role`. Al configurar la propagación de identidades y autorizaciones de esta manera, por ejemplo, a Redshift Spectrum, mediante el uso de credenciales federadas para consultar un esquema externo, no se requiere la autorización mediante un rol de IAM.

Notas de uso

Un error de conexión común es el siguiente: Error de IAM al recuperar las credenciales temporales: no se puede desmarcar la respuesta de excepción con los descifradores proporcionados. Este error es resultado de tener un controlador JDBC antiguo. La versión mínima del controlador requerida para la identidad federada es la 2.1.0.9. Puede obtener el controlador JDBC desde [Descargar el controlador JDBC de Amazon Redshift, versión 2.1.](#)

Recursos adicionales

Estos enlaces proporcionan información adicional para administrar el acceso a datos externos.

- Puede seguir accediendo a los datos de Redshift Spectrum mediante un rol de IAM. Para obtener más información, consulte [Autorización a Amazon Redshift para obtener acceso a los servicios de AWS en su nombre.](#)

- Cuando administra el acceso a tablas externas con AWS Lake Formation, puede consultarlas mediante Redshift Spectrum con identidades de IAM federadas. Ya no es necesario que administre los roles de IAM asociados al clúster para que Redshift Spectrum consulte los datos asociados a AWS Lake Formation. Para obtener más información, consulte [Uso de AWS Lake Formation con Amazon Redshift Spectrum](#).

Administración de las contraseñas de administrador de Amazon Redshift mediante AWS Secrets Manager

Amazon Redshift se puede integrar con AWS Secrets Manager para generar y administrar sus credenciales de administrador dentro de un secreto cifrado. Con AWS Secrets Manager, puede sustituir sus contraseñas de administrador por una llamada a la API para recuperar el secreto mediante programación cuando sea necesario. Usar secretos en lugar de credenciales con codificación rígida reduce el riesgo de que dichas credenciales queden expuestas o se vean comprometidas. Para obtener más información sobre AWS Secrets Manager, consulte la [Guía del usuario de AWS Secrets Manager](#).

Puede especificar que Amazon Redshift administre la contraseña de administrador con AWS Secrets Manager cuando realice una de las siguientes operaciones:

- Crear un clúster aprovisionado o un espacio de nombres sin servidor
- Editar, actualizar o modificar las credenciales de administrador de un clúster aprovisionado o de un espacio de nombres sin servidor
- Restaurar un clúster o un espacio de nombres sin servidor a partir de una instantánea

Al especificar que Amazon Redshift administre la contraseña de administrador en AWS Secrets Manager, Amazon Redshift genera la contraseña y la almacena en Secrets Manager. Puede acceder al secreto directamente en AWS Secrets Manager para recuperar las credenciales del usuario administrador. Si lo desea, también puede especificar una clave administrada por el cliente para cifrar el secreto si necesita acceder a él desde otra cuenta de AWS. También puede usar la clave de KMS que proporciona AWS Secrets Manager.

Amazon Redshift administra la configuración del secreto y lo rota cada 30 días de forma predeterminada. Puede rotar el secreto manualmente en cualquier momento. Si elimina un clúster aprovisionado o un espacio de nombres sin servidor que administra un secreto en AWS Secrets Manager, también se eliminarán el secreto y sus metadatos asociados.

Para conectarse a un clúster o espacio de nombres sin servidor con las credenciales administradas de forma secreta, puede recuperar el secreto de AWS Secrets Manager desde la consola de Secrets Manager o la llamada a la API `GetSecretValue` de Secrets Manager. Para obtener más información, consulte [Recuperar secretos de AWS Secrets Manager](#) y [Conexión a una base de datos SQL con credenciales en un secreto de AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Permisos necesarios para la integración de AWS Secrets Manager

Los usuarios deben tener los permisos necesarios para realizar las operaciones relacionadas con la integración de AWS Secrets Manager. Cree políticas de IAM que concedan permisos para realizar operaciones de la API concretas en los recursos especificados que necesiten. A continuación, asocie esas políticas a los roles o conjuntos de permisos de IAM que necesiten esos permisos. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

El usuario que especifica que Amazon Redshift administre la contraseña de administrador en AWS Secrets Manager debe tener permisos para realizar las siguientes operaciones:

- `secretsmanager:CreateSecret`
- `secretsmanager:RotateSecret`
- `secretsmanager:DescribeSecret`
- `secretsmanager:UpdateSecret`
- `secretsmanager>DeleteSecret`
- `secretsmanager:GetRandomPassword`
- `secretsmanager:TagResource`

Si el usuario quiere introducir una clave de KMS en el parámetro `MasterPasswordSecretKmsKeyId` de los clústeres aprovisionados o en el parámetro `AdminPasswordSecretKmsKeyId` de los espacios de nombres sin servidor, necesitará los siguientes permisos además de los permisos enumerados anteriormente.

- `kms:Decrypt`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:CreateGrant`
- `kms:RetireGrant`

Rotación de secretos de contraseñas de administrador

De forma predeterminada, Amazon Redshift rota automáticamente el secreto cada 30 días para garantizar que sus credenciales no permanezcan iguales durante períodos prolongados. Cuando Amazon Redshift rota el secreto de una contraseña de administrador, AWS Secrets Manager actualiza el secreto existente para incluir una nueva contraseña de administrador. Amazon Redshift cambia la contraseña de administrador del clúster para que coincida con la contraseña del secreto actualizado.

Puede rotar un secreto inmediatamente con AWS Secrets Manager en lugar de esperar a que se programe una rotación. Para obtener más información acerca de la rotación de secretos, consulte [Rotar secretos de AWS Secrets Manager](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Consideraciones sobre el uso de AWS Secrets Manager con Amazon Redshift

Cuando utilice AWS Secrets Manager para administrar las credenciales de administrador del clúster aprovisionado o del espacio de nombres sin servidor, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si pausa un clúster cuyas credenciales de administrador las administra AWS Secrets Manager, el secreto del clúster no se eliminará y se le seguirá cobrando por él. Los secretos solo se eliminan cuando se elimina el clúster.
- Si el clúster está pausado cuando Amazon Redshift intenta rotar el secreto que tiene asociado, la rotación fallará. En este caso, Amazon Redshift detiene la rotación automática y no intentará rotarlo de nuevo, incluso después de reanudar el clúster. Debe reiniciar el programa de rotación automática mediante la llamada a la API `secretsmanager:RotateSecret` para que AWS Secrets Manager siga rotando automáticamente el secreto.
- Si su espacio de nombres sin servidor no tiene ningún grupo de trabajo asociado cuando Amazon Redshift intente rotar el secreto que tiene asociado, la rotación fallará y no volverá a intentar rotarlo, incluso después de adjuntar un grupo de trabajo. Debe reiniciar el programa de rotación automática mediante la llamada a la API `secretsmanager:RotateSecret` para que AWS Secrets Manager siga rotando automáticamente el secreto.

Recuperación del nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto en Amazon Redshift

Puede ver el nombre de recurso de Amazon (ARN) de cualquier secreto que administre AWS Secrets Manager desde la consola de Amazon Redshift. Una vez que tenga el ARN del secreto, podrá ver los detalles de su secreto y los datos cifrados de su secreto con AWS Secrets Manager. Para obtener más información sobre cómo recuperar secretos con el ARN, consulte [Recuperar secretos](#) en la Guía del usuario de AWS Secrets Manager.

Visualización de los detalles de un secreto para un clúster provisionado por Amazon Redshift

Para ver el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto del clúster desde la consola de Amazon Redshift, siga este procedimiento:

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift.
2. En el panel de Información general acerca del clúster, elija el clúster cuyo secreto desea ver.
3. Elija la pestaña Propiedades.
4. Puede ver el ARN del secreto en ARN de credenciales de administrador. Este ARN es el identificador del secreto, que puede utilizar en AWS Secrets Manager para ver los detalles del secreto.

Visualización de los detalles de un secreto para un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor

Para ver el nombre de recurso de Amazon (ARN) del secreto del espacio de nombres sin servidor desde la consola de Amazon Redshift, siga este procedimiento:

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift.
2. En el panel Clústeres provisionados, elija Ir a la solución sin servidor en la parte superior derecha de la página.
3. En Panel de la solución sin servidor, desplácese hasta el panel Espacios de nombres / Grupos de trabajo y elija el espacio de nombres cuyo secreto desea ver.
4. En el panel Información general, consulte el ARN del secreto en ARN de credenciales de administrador. Este ARN es el identificador del secreto, que puede utilizar en AWS Secrets Manager para ver los detalles del secreto.

Creación de un secreto para las credenciales de conexión a la base de datos

Puede crear un secreto de Secrets Manager para almacenar las credenciales utilizadas para conectarse a un clúster aprovisionado de Amazon Redshift o a un espacio de nombres y grupo de trabajo de Redshift sin servidor. También puede utilizar este secreto al programar una consulta en el editor de consultas de Amazon Redshift v2.

Creación de un secreto para una base de datos en un clúster aprovisionado por Amazon Redshift mediante la consola de Secrets Manager

1. Abra la consola de Secrets Manager (<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>).
2. Vaya a la lista de Secretos y elija Almacenar un secreto nuevo.
3. Elija Credenciales para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Ingrese la información en los pasos para crear un secreto de la siguiente manera:
 - En Credenciales para Nombre de usuario, ingrese el nombre del usuario administrativo del almacenamiento de datos.
 - En Credenciales para Contraseña, ingrese la contraseña del Nombre de usuario.
 - En Clave de cifrado, elija la clave de cifrado.
 - Para Almacenamiento de datos, elija el clúster aprovisionado de Amazon Redshift que contiene los datos.
 - Para Nombre del secreto, ingrese un nombre para el secreto.
 - Para Descripción, escriba una descripción del secreto.
 - Para Etiquetas, ingrese una Clave de etiqueta con la palabra **Redshift**. Esta clave de etiqueta es necesaria para mostrar los secretos cuando intenta conectarse al almacenamiento de datos mediante el editor de consultas de Amazon Redshift v2. El secreto también debe tener una clave de etiqueta que empiece por la cadena **Redshift** para que el secreto se muestre en AWS Secrets Manager en la consola de administración.
4. Siga ingresando la información sobre el secreto a través de varios pasos hasta Almacenar los cambios en el paso Revisar.

Los valores específicos de las credenciales, el motor, el host, el puerto y el identificador de clúster se almacenan en el secreto. Además, el secreto está etiquetado con la clave de la etiqueta **Redshift**.

Creación de un secreto para una base de datos en un espacio de nombres de Redshift sin servidor mediante la consola de Redshift sin servidor

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. Elija Redshift sin servidor y vaya a Configuración de espacio de nombres.
3. Elija un espacio de nombres para el que desee crear las credenciales secretas.
4. Abra Acciones, Editar credenciales de administrador.
5. En Contraseña de administrador, seleccione Administrar credenciales de administrador en AWS Secrets Manager.
6. Elija Guardar cambios para guardar los cambios.

Confirme que aparezca un mensaje que indique que la contraseña se ha cambiado correctamente. También puede ver el secreto en la consola de Secrets Manager. Puede usar este secreto para conectarse a una base de datos de un grupo de trabajo en la consola de Redshift sin servidor y el editor de consultas de Amazon Redshift v2 mediante el método de conexión de AWS Secrets Manager. El secreto también debe tener una clave de etiqueta que empiece por la cadena "Redshift" para que el secreto aparezca en la aplicación web del editor de consultas v2. El secreto también debe tener una clave de etiqueta que empiece por la cadena **Redshift** para que el secreto se muestre en AWS Secrets Manager en la consola de administración.

Creación de un secreto para una base de datos en un espacio de nombres de Redshift sin servidor mediante la consola de Secrets Manager

1. Abra la consola de Secrets Manager (<https://console.aws.amazon.com/secretsmanager/>).
2. Vaya a la lista de Secretos y elija Almacenar un secreto nuevo.
3. Elija Credenciales para el almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Ingrese la información en los pasos para crear un secreto de la siguiente manera:
 - En Credenciales para Nombre de usuario, ingrese el nombre del usuario administrativo del almacenamiento de datos.
 - En Credenciales para Contraseña, ingrese la contraseña del Nombre de usuario.
 - En Clave de cifrado, elija la clave de cifrado.
 - Para Almacenamiento de datos, elija el espacio de nombres de Redshift sin servidor que contiene los datos.

- Para Nombre del secreto, ingrese un nombre para el secreto.
 - Para Descripción, escriba una descripción del secreto.
 - Para Etiquetas, ingrese una Clave de etiqueta con la palabra **Redshift**. Esta clave de etiqueta es necesaria para mostrar los secretos cuando intenta conectarse al almacenamiento de datos mediante el editor de consultas de Amazon Redshift v2. El secreto también debe tener una clave de etiqueta que empiece por la cadena **Redshift** para que el secreto se muestre en AWS Secrets Manager en la consola de administración.
4. Siga ingresando la información sobre el secreto a través de varios pasos hasta Almacenar los cambios en el paso Revisar.

Los valores específicos de las credenciales, el nombre de la base de datos, el host, el puerto, el espacio de nombres y el motor se almacenan en el secreto. Además, el secreto está etiquetado con la clave de la etiqueta **Redshift**.

Creación de un secreto para una base de datos en un espacio de nombres de Redshift sin servidor mediante la AWS CLI

Puede utilizar la AWS CLI para crear un secreto. Un método consiste en usar AWS CloudShell para ejecutar el comando de la AWS CLI de Secrets Manager de la siguiente manera. Debe tener los permisos adecuados para ejecutar los comandos de la AWS CLI que se muestran en el procedimiento siguiente.

1. En la consola de AWS, abra el símbolo del sistema de AWS CloudShell. Para obtener más información acerca de AWS CloudShell, consulte [¿Qué es AWS CloudShell?](#) en la Guía del usuario de AWS CloudShell.
2. Por ejemplo, para el secreto `MyTestSecret`, ingrese un comando de Secrets Manager para almacenar el secreto que se utiliza para conectarse a una base de datos o programar una consulta del editor de consultas de Amazon Redshift v2. Sustituya los valores siguientes en el comando por valores para el entorno:
 - `admin` es el nombre de usuario del administrador del almacenamiento de datos.
 - `password` es la contraseña del administrador.
 - `dev` es el nombre inicial de la base de datos en el almacenamiento de datos.
 - `region` es la Región de AWS que contiene el almacenamiento de datos. Por ejemplo, `us-east-1`.
 - `123456789012` es la Cuenta de AWS.

- **namespace-id** es el identificador del espacio de nombres similar a c3928f0e-c889-4d2b-97a5-5738324d5d3e. Puede encontrar este identificador en la página de detalles de la consola de Amazon Redshift del espacio de nombres sin servidor.

```
aws secretsmanager create-secret \  
--name MyTestSecret \  
--description "My test secret created with the CLI." \  
--secret-string "{\"username\":\"admin\",\"password\":\"password\",\"dbname\":\  
\"dev\",\"engine\":\"redshift\"}" \  
--tags "[{\"Key\":\"redshift-serverless:namespaceArn\",\"Value\":\  
\"arn:aws:redshift-serverless:region:123456789012:namespace/namespace-id\"}]\""
```

Registro y monitoreo en Amazon Redshift

El monitoreo es una parte importante a la hora de mantener la fiabilidad, la disponibilidad y el rendimiento de Amazon Redshift y sus soluciones de AWS. Puede recopilar datos de monitoreo de todas las partes de su solución de AWS para que pueda depurar un error multipunto de una forma más fácil si se produce. AWS proporciona varias herramientas para monitorear sus recursos de Amazon Redshift y responder a posibles incidentes:

Alarmas de Amazon CloudWatch

Con las alarmas de Amazon CloudWatch, puede ver una métrica determinada durante el periodo especificado. Si la métrica supera un límite determinado, se envía una notificación a un tema de Amazon SNS o a una política de AWS Auto Scaling. Las alarmas de CloudWatch no invocan acciones simplemente porque se encuentren en determinado estado. En su lugar, el estado debe haber cambiado y debe mantenerse durante el número de periodos especificado. Para obtener más información, consulte [Creación de una alarma](#). Para ver una lista de métricas, consulte [Datos de rendimiento en Amazon Redshift](#).

Registros de AWS CloudTrail

CloudTrail proporciona un registro de las operaciones de la API adoptadas por un usuario, un rol de IAM o un servicio de AWS en Amazon Redshift. Con la información que recopila CloudTrail, se puede determinar la solicitud que se realizó a Amazon Redshift la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó, cuándo la realizó y detalles adicionales. Para obtener más información, consulte [Registro con CloudTrail](#).

Registro de auditoría de bases de datos

Amazon Redshift registra información acerca de las conexiones y las actividades del usuario en la base de datos. Estos registros ayudan a monitorear la base de datos con fines de seguridad y solución de problemas; un proceso denominado auditoría de base de datos. Los registros se pueden almacenar en:

- Buckets de Simple Storage Service (Amazon S3): ofrecen acceso con características de seguridad de datos a los usuarios que se encargan de las actividades de supervisión de la base de datos.
- Amazon CloudWatch: puede consultar los datos de registro de auditoría mediante las características integradas en CloudWatch, como las características de visualización y las acciones de configuración.

Note

[SYS_CONNECTION_LOG](#) recopila datos de registro de conexión para Amazon Redshift sin servidor. Tenga en cuenta que, cuando recopile datos de registro de auditoría para Amazon Redshift sin servidor, estos no se pueden enviar a archivos de registro, solo a CloudWatch.

Temas

- [Registros de Amazon Redshift](#)
- [Registros de auditoría y Amazon CloudWatch](#)
- [Habilitación del registro de auditoría](#)

Registros de Amazon Redshift

Amazon Redshift registra información en los siguientes archivos de registro:

- Registro de conexión: registra los intentos de autenticación, las conexiones y las desconexiones.
- Registro de usuario: registra la información sobre los cambios en las definiciones del usuario de la base de datos.
- Registro de la actividad de usuario: registra cada consulta antes de su ejecución en la base de datos.

Los registros de usuario y de conexión son útiles principalmente por fines de seguridad. Puede utilizar el registro de conexión para monitorear la información sobre los usuarios que se conectan a la base de datos y la información de conexión relacionada. Esta información puede ser su dirección IP, cuándo hicieron la solicitud, qué tipo de autenticación utilizaron, etc. Puede utilizar el registro de usuario para monitorear los cambios en las definiciones de los usuarios de la base de datos.

El registro de actividad de usuario es útil principalmente para la solución de problemas. Realiza un seguimiento de la información acerca de las consultas que realizan los usuarios y el sistema en la base de datos.

El registro de conexión y el registro de usuario corresponden a la información que se almacena en las tablas de sistema de la base de datos. Puede utilizar las tablas de sistema para obtener la misma información, pero los archivos de registro proporcionan un mecanismo más sencillo de recuperación y revisión. Los archivos de registro dependen de los permisos de Amazon S3, en lugar de los permisos de la base de datos para realizar consultas en las tablas. Además, al revisar la información de los archivos de registro en lugar de consultar las tablas de sistema, se reduce cualquier impacto de interacción con la base de datos.

Note

Los archivos de registro no son tan actuales como las tablas de registro del sistema que son [STL_USERLOG](#) y [STL_CONNECTION_LOG](#). Los registros que son más antiguos que el registro más reciente (sin incluir este) se copian en archivos log.

Note

En el caso de Amazon Redshift sin servidor, [SYS_CONNECTION_LOG](#) recopila los datos del registro de conexiones. Cuando recopile datos de registro de auditoría para Amazon Redshift sin servidor, estos no se pueden enviar a archivos de registro, solo a CloudWatch.

Registro de conexión

Registra los intentos de autenticación y las conexiones y desconexiones. En la siguiente tabla se describe la información del registro de conexión. Para obtener más información sobre estos campos, consulte [STL_CONNECTION_LOG](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos Amazon Redshift. Para obtener más información sobre los datos de registro de conexiones recopilados para Amazon Redshift sin servidor, consulte [SYS_CONNECTION_LOG](#).

Nombre de la columna	Descripción
event	Evento de conexión o de autenticación.
recordtime	Hora cuando se produjo el evento.
remotehost	Nombre o dirección IP del host remoto.
remoteport	Número del puerto para el host remoto.
pid	ID del proceso asociado a la instrucción.
dbname	Nombre de la base de datos.
nombre de usuario	Nombre de usuario.
authmethod	Método de autenticación.
duración	Duración de la conexión en microsegundos.
sslversion	Versión de la capa de conexión segura (SSL).
sslcipher	Cifrado SSL.
mtu	Unidad de transmisión máxima (MTU).
sslcompression	Tipo de compresión de la SSL.
sslexpansion	Tipo de expansión de la SSL.
iamauthguid	ID de autenticación de AWS Identity and Access Management (IAM) para la solicitud de AWS CloudTrail. Este es el identificador de la llamada a la API GetClusterCredentials para crear las credenciales que se utilizan para una conexión determinada.
application_name	Nombre original o actualizado de la aplicación para una sesión.

Nombre de la columna	Descripción
os_version	La versión del sistema operativo que se encuentra en el equipo cliente que se conecta a su clúster de Amazon Redshift.
driver_version	La versión del controlador ODBC o JDBC que se conecta a su clúster de Amazon Redshift desde las herramientas de cliente SQL de terceros.
plugin_name	El nombre del complemento utilizado para conectarse a su clúster de Amazon Redshift.
protocol_version	La versión del protocolo interno que utiliza el controlador de Amazon Redshift cuando se establece su conexión con el servidor.
sessionid	El identificador único global de la sesión actual.
compression	Algoritmo de compresión que se utiliza para la conexión.

Registro de usuario

Registra detalles de los siguientes cambios realizados en un usuario de una base de datos:

- Creación de usuario
- Eliminación de usuario
- Modificación de usuario (cambio de nombre)
- Modificación de usuario (modificación de propiedades)

Nombre de la columna	Descripción
userid	ID de usuario afectado por el cambio.
nombre de usuario	Nombre del usuario afectado por el cambio.

Nombre de la columna	Descripción
oldusername	En el caso de una acción de cambio de nombre, el nombre de usuario original. Para el resto de las acciones, este campo está vacío.
acción	Acción que ocurrió. Valores válidos: • Modificación • Creación • Drop (Eliminar) • Cambio de nombre
usecreatedb	Si es true (1), indica que el usuario ha creado permisos de base de datos.
usesuper	Si es true (1), indica que el usuario es un superusuario.
usecatupd	Si es true (1), indica que el usuario puede actualizar los catálogos de sistema.
valuntil	Fecha de vencimiento de la contraseña.
pid	Identificador del proceso.
xid	ID de transacción.
recordtime	Hora en UTC en que comenzó la consulta.

Consulte la vista del sistema [SYS_USERLOG](#) para encontrar información adicional sobre los cambios en los usuarios. Esta vista incluye datos de registro de Amazon Redshift sin servidor.

Registro de actividad de usuario

Registra cada consulta antes de su ejecución en la base de datos.

Nombre de la columna	Descripción
recordtime	Hora cuando se produjo el evento.

Nombre de la columna	Descripción
db	Nombre de la base de datos.
usuario	Nombre de usuario.
pid	ID del proceso asociado a la instrucción.
userid	ID de usuario.
xid	ID de transacción.
consulta	Prefijo de LOG: seguido del texto de la consulta, incluidas las líneas nuevas.

Registros de auditoría y Amazon CloudWatch

El registro de auditoría no está habilitado de forma predeterminada en Amazon Redshift. Cuando activa el registro en el clúster, Amazon Redshift exporta registros a Amazon CloudWatch o crea y actualiza registros en Simple Storage Service (Amazon S3) que capturan los datos desde el momento en que se habilita el registro de auditoría hasta el momento actual. Cada actualización de registros es una continuación de los registros anteriores.

El registro de auditoría a CloudWatch o Simple Storage Service (Amazon S3) es un proceso opcional. El registro en las tablas de sistema no es opcional y ocurre automáticamente. Para obtener más información acerca de los registros en las tablas de sistema, consulte [Referencia de las tablas de sistema](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Los registros de conexión, usuario y actividad del usuario se habilitan juntos a través de la AWS Management Console, la referencia de la API de Amazon Redshift o la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para el registro de actividad de usuario, también debe habilitar el parámetro `enable_user_activity_logging` de la base de datos. Si habilita solo la función de registro de auditoría y no el parámetro asociado, los registros de auditoría de la base de datos registrarán únicamente la información de los registros de conexión y de usuario, no la del registro de actividad del usuario. El parámetro de `enable_user_activity_logging` no está habilitado (`false`) de forma predeterminada. Puede configurarlo como `true` para habilitar el registro de actividad del usuario. Para obtener más información, consulte [Grupos de parámetros de Amazon Redshift](#).

Al habilitar el registro en CloudWatch, Amazon Redshift exporta datos de registro de conexión de clúster, usuario y actividad de usuario a un grupo de registros de Amazon CloudWatch Logs. Los datos de registro no cambian, en términos de esquema. CloudWatch está diseñado para aplicaciones de supervisión y puede utilizarlo para realizar análisis en tiempo real o configurarlo para que realice acciones. También puede utilizar Amazon CloudWatch Logs para almacenar los registros en un almacenamiento de larga duración.

El uso de CloudWatch para consultar los registros es una alternativa recomendada para almacenar archivos de registro en Amazon S3. No requiere mucha configuración y se puede ajustar a los requisitos de supervisión, especialmente si ya lo utiliza para supervisar otros servicios y aplicaciones.

Grupos de registro y eventos de registro de Amazon CloudWatch

Una vez seleccionados los registros de Amazon Redshift que se exportarán, puede monitorear los eventos de registro en Amazon CloudWatch Logs. A continuación, se crea automáticamente un nuevo grupo de registros para Amazon Redshift Serverless con el siguiente prefijo, en el que `log_type` representa el tipo de registro.

```
/aws/redshift/cluster/<cluster_name>/<log_type>
```

Por ejemplo, si elige exportar el registro de conexiones, los datos de registro se almacenan en el siguiente grupo de registros.

```
/aws/redshift/cluster/cluster1/connectionlog
```

Los eventos de registro se exportan a un grupo de registro mediante el flujo de registro. Utilice la consola de Amazon CloudWatch Logs, la AWS CLI o la API de Amazon CloudWatch Logs para buscar información en los eventos de registro para su punto de conexión sin servidor. Para obtener información sobre la búsqueda y el filtrado de datos de registro, consulte [Creación de métricas a partir de eventos de registro mediante filtros](#).

En CloudWatch, puede buscar los datos de registro con una sintaxis de consulta que proporciona grado de detalle y flexibilidad. Para obtener más información, consulte [Sintaxis de consulta de información de registros de CloudWatch](#).

Migración al registro de auditoría de Amazon CloudWatch

En cualquier caso en que envíe registros a Amazon S3 y cambie la configuración, por ejemplo, para enviar registros a CloudWatch, los registros que permanecen en Amazon S3 no se verán afectados. Puede consultar los datos de registro en los buckets de Amazon S3 en los que residen.

Archivos de registro en Amazon S3

El número y el tamaño de los archivos de registro de Amazon Redshift en Amazon S3 dependen en gran medida de la actividad de su clúster. Si tiene un clúster activo que genera un gran número de registros, es posible que Amazon Redshift genere los archivos de registro con mayor frecuencia. Es posible que tenga una serie de archivos de registro para el mismo tipo de actividad, como tener varios registros de conexión en la misma hora.

Cuando Amazon Redshift utiliza Simple Storage Service (Amazon S3) para almacenar registros, usted incurre en cargos por el almacenamiento que utilice en Simple Storage Service (Amazon S3). Antes de configurar el registro en Simple Storage Service (Amazon S3), debe tener pensado durante cuánto tiempo necesita almacenar los archivos de registro. Como parte de esto, determine cuándo se pueden eliminar o archivar los archivos de registro según las necesidades de auditoría. El plan que cree depende en gran medida del tipo de datos que almacene, como datos sujetos a requisitos normativos o de conformidad. Para obtener más información acerca de los precios de Amazon S3, vaya a [Precios de Amazon Simple Storage Service \(S3\)](#).

Limitaciones al habilitar el registro en Amazon S3

El registro de la auditoría tiene las siguientes restricciones:

- Solo puede utilizar el cifrado (AES-256) de las claves administradas por Amazon S3 (SSE-S3).
- Los buckets de Amazon S3 deben tener desactivada la característica de bloqueo de objetos de S3.

Permisos del bucket para el registro de auditoría de Amazon Redshift

Cuando activa el registro en Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Redshift recopila la información de los registros y la carga en los archivos de registro almacenados en Simple Storage Service (Amazon S3). Puede utilizar un bucket existente o uno nuevo. Amazon Redshift requiere los siguientes permisos de IAM para el bucket:

- `s3:GetBucketAcl` El servicio requiere permisos de lectura para el bucket de Amazon S3 de manera que se pueda identificar al propietario del bucket.
- `s3:PutObject` El servicio requiere permisos de colocación de objetos para cargar los registros. Además, el usuario o el rol de IAM que habilitan el registro deben tener el permiso `s3:PutObject` para el bucket de Amazon S3. Cada vez que se cargan registros, el servicio determina si el propietario del bucket actual coincide con el propietario del bucket en el momento que se habilitó el registro. Si estos propietarios no coinciden, recibirá un error.

Si, cuando habilita el registro de auditoría, selecciona la opción para crear un bucket nuevo, se le aplicarán los permisos correctos. Sin embargo, si crea su propio bucket en Amazon S3 o utiliza un bucket existente, asegúrese de agregar una política de bucket que incluya el nombre del bucket. Los registros se envían mediante las credenciales principales del servicio. Para la mayoría de las Regiones de AWS, agrega el nombre principal del servicio Redshift, *redshift.amazonaws.com*.

La política de bucket utiliza el siguiente formato. *ServiceName* y *BucketName* son marcadores de posición de sus propios valores. Especifique también las acciones y los recursos asociados en la política de bucket.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Put bucket policy needed for audit logging",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "ServiceName"
      },
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::BucketName",
        "arn:aws:s3:::BucketName/*"
      ]
    }
  ]
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra una política de bucket para la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia) y un bucket denominado `AuditLogs`.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Put bucket policy needed for audit logging",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      }
    }
  ]
}
```

```
    },
    "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::AuditLogs",
        "arn:aws:s3:::AuditLogs/*"
    ]
}
]
```

Las regiones que no están habilitadas de forma predeterminada, también conocidas como regiones "registradas", requieren un nombre principal del servicio específico de la región. Para ello, el nombre principal del servicio incluye la región, con el formato `redshift.region.amazonaws.com`. Por ejemplo, `redshift.ap-east-1.amazonaws.com` para la región Asia-Pacífico (Hong Kong). Para obtener una lista de las regiones que no están habilitadas de forma predeterminada, consulte [Administración de las Regiones de AWS](#) en la Referencia general de AWS.

Note

El nombre de la entidad principal del servicio específico de la región corresponde a la región en la que se encuentra el clúster.

Prácticas recomendadas para los archivos de registro

Cuando Redshift carga archivos de registro en Amazon S3, los archivos grandes se pueden cargar en partes. Si una carga multiparte no se realiza correctamente, es posible que algunas partes de un archivo permanezcan en el bucket de Amazon S3. Esto puede generar costos de almacenamiento adicionales, por lo que es importante comprender qué ocurre cuando se produce un error con una carga multiparte. Para obtener una explicación detallada sobre la carga multiparte para los registros de auditoría, consulte [Carga y copia de objetos con la carga multiparte](#) y [Anulación de la carga multiparte](#).

Para obtener más información sobre la creación de buckets de S3 y la incorporación de políticas de bucket, consulte [Creación de un bucket](#) y [Edición de permisos de bucket](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Estructura del bucket para el registro de auditoría de Amazon Redshift

De forma predeterminada, Amazon Redshift organiza los archivos de registro en el bucket de Amazon S3 utilizando la siguiente estructura de bucket y objetos:

`AWSLogs/AccountID/ServiceName/Region/Year/Month/Day/AccountID_ServiceName_Region`

Un ejemplo es: `AWSLogs/123456789012/redshift/us-east-1/2013/10/29/123456789012_redshift_us-east-1_mycluster_userlog_2013-10-29T18:01.gz`.

Si proporciona un prefijo de clave de Amazon S3, colóquelo al comienzo de la clave.

Por ejemplo, si especifica un prefijo de `myprefix`: `myprefix/AWSLogs/123456789012/redshift/us-east-1/2013/10/29/123456789012_redshift_us-east-1_mycluster_userlog_2013-10-29T18:01.gz`

El prefijo de clave de Amazon S3 no puede tener más de 512 caracteres. No puede contener espacios (), comillas dobles ("), comillas simples (') ni una barra inversa (\). También existe una cantidad de caracteres especiales y de control que no están permitidos. Los códigos hexadecimales para estos caracteres son de la siguiente manera:

- de x00 a x20
- x22
- x27
- x5c
- x7f o mayores

Registro de auditoría en Amazon S3

El registro de auditoría de Amazon Redshift puede interrumpirse por las siguientes razones:

- Amazon Redshift no tiene permiso para cargar registros en el bucket de Amazon S3. Compruebe que el bucket esté configurado con la política de IAM correcta. Para obtener más información, consulte [Permisos del bucket para el registro de auditoría de Amazon Redshift](#).
- Cambió el propietario del bucket. Cuando Amazon Redshift carga los registros, comprueba que el propietario del bucket sea el mismo que cuando se habilitó el registro. Si el propietario del bucket ha cambiado, Amazon Redshift no puede cargar los registros hasta que configure otro bucket para utilizarlo en el registro de auditoría.

- No se ha encontrado el bucket. Si el bucket se elimina en Amazon S3, Amazon Redshift no puede cargar los registros. Debe volver a crear el bucket o configurar Amazon Redshift para cargar los registros en un bucket diferente.

Llamadas a la API con AWS CloudTrail

Amazon Redshift se integra a AWS CloudTrail, un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en Amazon Redshift. CloudTrail captura todas las llamadas a la API para Amazon Redshift como eventos. Para obtener más información acerca de la integración de Amazon Redshift con AWS CloudTrail, consulte [Registro con CloudTrail](#).

Puede utilizar CloudTrail de forma independiente o junto con el registro de auditoría de base de datos de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Habilitación del registro de auditoría

Configure Amazon Redshift para exportar datos de registros de auditoría. Los registros se pueden exportar a CloudWatch o como archivos a buckets de Amazon S3.

Habilitación del registro de auditoría con la consola

Pasos de la consola

Para habilitar el registro de auditoría de un clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres) y elija el clúster que desee actualizar.
3. Elija la pestaña Propiedades. En el panel Database configurations (Configuraciones de bases de datos), elija Edit (Editar) y, a continuación, Edit audit logging (Editar registro de auditoría).
4. En la página Edit audit logging (Editar registro de auditoría), elija Turn on (Activar) y seleccione S3 bucket (Bucket de S3) o CloudWatch. Recomendamos utilizar CloudWatch porque la administración es sencilla y tiene características útiles para la visualización de datos.
5. Elija qué registros desea exportar.
6. Para guardar sus elecciones, elija Save changes (Guardar cambios).

Registro con CloudTrail

El uso compartido de datos de Amazon Redshift, Amazon Redshift Serverless, la API de datos de Amazon Redshift y el editor de consultas v2 están integrados con AWS CloudTrail. CloudTrail es un servicio que proporciona un registro de las acciones realizadas por un usuario, un rol o un servicio de AWS en Amazon Redshift. CloudTrail captura todas las llamadas a la API para Amazon Redshift como eventos. Las llamadas capturadas incluyen llamadas desde la consola de Redshift y llamadas de código a las operaciones de Redshift.

Si crea un registro de seguimiento CloudTrail, puede tener la entrega continua de eventos de CloudTrail en un bucket de Amazon S3, incluidos los eventos de Redshift. Si no configura un registro de seguimiento, puede ver los eventos más recientes en la consola de CloudTrail en el Historial de eventos. Con la información recopilada por CloudTrail, se pueden determinar ciertos detalles. Estos incluyen la solicitud que se realizó a Redshift, la dirección IP desde la que se realizó, quién la realizó, cuándo la realizó y detalles adicionales.

Puede utilizar CloudTrail de forma independiente o junto con el registro de auditoría de base de datos de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre CloudTrail, consulte la [Guía del usuario de AWS CloudTrail](#).

Información en CloudTrail

CloudTrail se enciende en su cuenta de AWS cuando la crea. Cuando se produce una actividad, esa actividad se registra en un evento de CloudTrail junto con otros eventos de servicio de AWS en el Historial de eventos. Puede ver, buscar y descargar los últimos eventos de la cuenta de AWS. Para obtener más información, consulte [Ver eventos con el historial de eventos de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Para mantener un registro continuo de los eventos de la cuenta de AWS, incluidos los eventos de Amazon Redshift, cree un registro de seguimiento. CloudTrail utiliza registros de seguimiento para entregar los archivos de registro a un bucket de Amazon S3. De manera predeterminada, cuando se crea un registro de seguimiento en la consola, el registro de seguimiento se aplica a todas las regiones de AWS. El registro de seguimiento registra los eventos de todas las regiones de la partición de AWS y envía los archivos de registro al bucket de Amazon S3 especificado. También es posible configurar otros servicios de AWS para analizar en profundidad y actuar en función de los datos de eventos recopilados en los registros de CloudTrail. Para obtener más información, consulte lo indicado en la Guía del usuario de AWS CloudTrail:

- [Introducción a la creación de registros de seguimiento](#)

- [Servicios e integraciones compatibles con CloudTrail](#)
- [Configuración de notificaciones de Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias regiones](#) y [Recepción de archivos de registro de CloudTrail de varias cuentas](#)

Todas las acciones de Amazon Redshift, Amazon Redshift Serverless, la API de datos, el uso compartido de datos y el editor de consultas v2 las registra CloudTrail. Por ejemplo, las llamadas a las acciones `AuthorizeDatashare`, `CreateNamespace`, `ExecuteStatement` y `CreateConnection` generan entradas en los archivos de registros de CloudTrail.

Cada entrada de registro o evento contiene información sobre quién generó la solicitud. La información de identidad del usuario le ayuda a determinar lo siguiente:

- Si la solicitud se realizó con las credenciales raíz o del usuario.
- Si la solicitud se realizó con credenciales de seguridad temporales de un rol o fue un usuario federado.
- Si la solicitud la realizó otro servicio de AWS.

Para obtener más información, consulte [Elemento `userIdentity` de CloudTrail](#) en la Guía del usuario de AWS CloudTrail.

Entradas de archivos de registro

Un registro de seguimiento es una configuración que permite la entrega de eventos como archivos de registros a un bucket de Amazon S3 que se especifique. Los archivos de registro de CloudTrail pueden contener una o varias entradas de registro. Un evento representa una solicitud específica realizada desde un origen y contiene información sobre la acción solicitada, la fecha y la hora de la acción, los parámetros de la solicitud, etc. Los archivos de registro de CloudTrail no rastrean el orden en la pila de las llamadas públicas a la API, por lo que estas no aparecen en ningún orden específico.

Ejemplo de recurso compartido de datos de Amazon Redshift

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la operación `AuthorizeDataShare`.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "janedoe"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2021-08-02T23:40:45Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2021-08-02T23:40:58Z",
    "eventSource": "redshift.amazonaws.com",
    "eventName": "AuthorizeDataShare",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "3.227.36.75",
    "userAgent": "aws-cli/1.18.118 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.41",
    "requestParameters": {
      "dataShareArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:datashare:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53/testshare",
      "consumerIdentifier": "555555555555"
    },
    "responseElements": {
      "dataShareArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:datashare:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53/testshare",
      "producerNamespaceArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:123456789012:namespace:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53",
      "producerArn": "arn:aws:redshift:us-
east-1:111122223333:namespace:4c64c6ec-73d5-42be-869b-b7f7c43c7a53",
      "allowPubliclyAccessibleConsumers": true,
      "dataShareAssociations": [
        {
          "consumerIdentifier": "555555555555",
          "status": "AUTHORIZED",
          "createdDate": "Aug 2, 2021 11:40:56 PM",

```

```

        "statusChangeDate": "Aug 2, 2021 11:40:57 PM"
      }
    ]
  },
  "requestID": "87ee1c99-9e41-42be-a5c4-00495f928422",
  "eventID": "03a3d818-37c8-46a6-aad5-0151803bdb09",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management"
}

```

Ejemplo de Amazon Redshift Serverless

Amazon Redshift Serverless está integrado con AWS CloudTrail para proporcionar un registro de las acciones realizadas en Amazon Redshift Serverless. CloudTrail captura todas las llamadas a la API de Amazon Redshift Serverless como eventos. Para obtener más información acerca de las funciones de Amazon Redshift Serverless, consulte [Información general sobre las características de Amazon Redshift Serverless](#).

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción `CreateNamespace`.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/admin/admin",
    "accountId": "111111111111",
    "accessKeyId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/admin",
        "accountId": "111111111111",
        "userName": "admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {

```

```

        "creationDate": "2022-03-21T20:51:58Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
    }
},
"eventTime": "2022-03-21T23:15:40Z",
"eventSource": "redshift-serverless.amazonaws.com",
"eventName": "CreateNamespace",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "56.23.155.33",
"userAgent": "aws-cli/2.4.14 Python/3.8.8 Linux/5.4.181-109.354.amzn2int.x86_64
exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/redshift-serverless.create-namespace",
"requestParameters": {
    "adminUserPassword": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "adminUsername": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "dbName": "dev",
    "namespaceName": "testnamespace"
},
"responseElements": {
    "namespace": {
        "adminUsername": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "creationDate": "Mar 21, 2022 11:15:40 PM",
        "defaultIamRoleArn": "",
        "iamRoles": [],
        "logExports": [],
        "namespaceArn": "arn:aws:redshift-serverless:us-
east-1:111111111111:namespace/befa5123-16c2-4449-afca-1d27cb40fc99",
        "namespaceId": "8b726a0c-16ca-4799-acca-1d27cb403599",
        "namespaceName": "testnamespace",
        "status": "AVAILABLE"
    }
},
"requestID": "ed4bb777-8127-4dae-aea3-bac0099999163",
"eventID": "1dbee944-f889-4beb-b228-7ad0f312464",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111111111111",
"eventCategory": "Management",
}

```

Ejemplo de la API de datos de Amazon Redshift

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción `ExecuteStatement`.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/janedoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "janedoe"
  },
  "eventTime": "2020-08-19T17:55:59Z",
  "eventSource": "redshift-data.amazonaws.com",
  "eventName": "ExecuteStatement",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.118 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.17.41",
  "requestParameters": {
    "clusterIdentifier": "example-cluster-identifier",
    "database": "example-database-name",
    "dbUser": "example_db_user_name",
    "sql": "****OMITTED****"
  },
  "responseElements": {
    "clusterIdentifier": "example-cluster-identifier",
    "createdAt": "Aug 19, 2020 5:55:58 PM",
    "database": "example-database-name",
    "dbUser": "example_db_user_name",
    "id": "5c52b37b-9e07-40c1-98de-12ccd1419be7"
  },
  "requestID": "00c924d3-652e-4939-8a7a-cd0612eeb8ac",
  "eventID": "c1fb7076-102f-43e5-9ec9-40820bcc1175",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción `ExecuteStatement` que presenta el `clientToken` que se usa para la idempotencia.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:janedoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:user/janedoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "janedoe"
  },
  "eventTime": "2020-08-19T17:55:59Z",
  "eventSource": "redshift-data.amazonaws.com",
  "eventName": "ExecuteStatement",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.18.118 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.17.41",
  "requestParameters": {
    "clusterIdentifier": "example-cluster-identifier",
    "database": "example-database-name",
    "dbUser": "example_db_user_name",
    "sql": "****OMITTED****",
    "clientToken": "32db2e10-69ac-4534-b3fc-a191052616ce"
  },
  "responseElements": {
    "clusterIdentifier": "example-cluster-identifier",
    "createdAt": "Aug 19, 2020 5:55:58 PM",
    "database": "example-database-name",
    "dbUser": "example_db_user_name",
    "id": "5c52b37b-9e07-40c1-98de-12ccd1419be7"
  },
  "requestID": "00c924d3-652e-4939-8a7a-cd0612eeb8ac",
  "eventID": "c1fb7076-102f-43e5-9ec9-40820bcc1175",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

Ejemplo de editor de consultas de Amazon Redshift v2

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada de registro de CloudTrail que ilustra la acción `CreateConnection`.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE:session",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/MyRole/session",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AAKEOFPINEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/MyRole",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "MyRole"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-09-21T17:19:02Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2022-09-21T22:22:05Z",
  "eventSource": "sqlworkbench.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateConnection",
  "awsRegion": "ca-central-1",
  "sourceIPAddress": "192.2.0.2",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:102.0)
Gecko/20100101 Firefox/102.0",
  "requestParameters": {
    "password": "****",
    "databaseName": "****",
    "isServerless": false,
    "name": "****",
    "host": "redshift-cluster-2.c8robpbxvbf9.ca-central-1.redshift.amazonaws.com",
    "authenticationType": "****",
    "clusterId": "redshift-cluster-2",

```

```

    "username": "****",
    "tags": {
      "sqlworkbench-resource-owner": "AAKE0FPINEXAMPLE:session"
    }
  },
  "responseElements": {
    "result": true,
    "code": "",
    "data": {
      "id": "arn:aws:sqlworkbench:ca-central-1:123456789012:connection/ce56b1be-
dd65-4bfb-8b17-12345123456",
      "name": "****",
      "authenticationType": "****",
      "databaseName": "****",
      "secretArn": "arn:aws:secretsmanager:ca-
central-1:123456789012:secret:sqlworkbench!7da333b4-9a07-4917-b1dc-12345123456-qTCoFm",
      "clusterId": "redshift-cluster-2",
      "dbUser": "****",
      "userSettings": "****",
      "recordDate": "2022-09-21 22:22:05",
      "updatedAt": "2022-09-21 22:22:05",
      "accountId": "123456789012",
      "tags": {
        "sqlworkbench-resource-owner": "AAKE0FPINEXAMPLE:session"
      },
      "isServerless": false
    }
  },
  "requestID": "9b82f483-9c03-4cdd-bb49-a7009e7da714",
  "eventID": "a7cdd442-e92f-46a2-bc82-2325588d41c3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management"
}

```

ID de cuenta de Amazon Redshift en registros de AWS CloudTrail

Cuando Amazon Redshift llama a otro servicio de AWS en su nombre, la llamada se registra con un ID de cuenta que pertenece a Amazon Redshift. No se registra con su ID de cuenta. Por ejemplo, supongamos que Amazon Redshift llama a las operaciones de AWS Key Management Service (AWS KMS) tales como `CreateGrant`, `Decrypt`, `Encrypt` y `RetireGrant` para administrar el

cifrado en su clúster. En este caso, AWS CloudTrail registra las llamadas con un ID de cuenta de Amazon Redshift.

Amazon Redshift utiliza los ID de cuenta de la siguiente tabla cuando llama a otros servicios de AWS.

Región	Región	ID de cuenta
Región Este de EE. UU. (Norte de Virginia)	us-east-1	368064434614
Región del este de EE. UU. (Ohio)	us-east-2	790247189693
Región Oeste de EE. UU. (Norte de California)	us-west-1	703715109447
Región del oeste de EE. UU. (Oregón)	us-west-2	473191095985
Región África (Ciudad del Cabo)	af-south-1	420376844563
Región de Asia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	651179539253
Región Asia Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	297058826802
Región Asia-Pacífico (Yakarta)	ap-southeast-3	623197973179
Región de Asia-Pacífico (Malasia)	ap-southeast-5	590184011157
Región Asia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	945512339897
Región de Asia-Pacífico (Bombay)	ap-south-1	408097707231
Región Asia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	398671365691

Región	Región	ID de cuenta
Región de Asia-Pacífico (Seúl)	ap-northeast-2	713597048934
Región Asia Pacífico (Singapur)	ap-southeast-1	960118270566
Región Asia Pacífico (Sídney)	ap-southeast-2	485979073181
Región de Asia-Pacífico (Tailandia)	ap-southeast-7	767397930036
Región Asia Pacífico (Tokio)	ap-northeast-1	615915377779
Región de Canadá (centro)	ca-central-1	764870610256
Región de Oeste de Canadá (Calgary)	ca-west-1	830903446466
Región de Europa (Fráncfort)	eu-central-1	434091160558
Región de Europa (Irlanda)	eu-west-1	246478207311
Región de Europa (Londres)	eu-west-2	885798887673
Región Europa (Milán)	eu-south-1	041313461515
Región Europa (París)	eu-west-3	694668203235
Región Europa (España)	eu-south-2	028811157404
Región de Europa (Estocolmo)	eu-north-1	553461782468
Región Europa (Zúrich)	eu-central-2	668912161003
Región Israel (Tel Aviv)	il-central-1	901883065212
Región de México (centro)	mx-central-1	058264411980
Región Medio Oriente (Baréin)	me-south-1	051362938876
Región Medio Oriente (EAU)	me-central-1	595013617770

Región	Región	ID de cuenta
Región de América del Sur (São Paulo)	sa-east-1	392442076723

En el siguiente ejemplo, se muestra una entrada del registro de CloudTrail para la operación Decrypt de AWS KMS a la que ha llamado Amazon Redshift.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AI5QPCMKLTL4VHFCYY:i-0f53e22dbe5df8a89",
    "arn": "arn:aws:sts::790247189693:assumed-role/prod-23264-role-wp/i-0f53e22dbe5df8a89",
    "accountId": "790247189693",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2017-03-03T16:24:54Z"
      },
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AR0AI5QPCMKLTL4VHFCYY",
        "arn": "arn:aws:iam::790247189693:role/prod-23264-role-wp",
        "accountId": "790247189693",
        "userName": "prod-23264-role-wp"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2017-03-03T17:16:51Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "Decrypt",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "52.14.143.61",
  "userAgent": "aws-internal/3",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:redshift:createtime": "20170303T1710Z",
```

```

        "aws:redshift:arn": "arn:aws:redshift:us-east-2:123456789012:cluster:my-dw-
instance-2"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "30d2fe51-0035-11e7-ab67-17595a8411c8",
    "eventID": "619bad54-1764-4de4-a786-8898b0a7f40c",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/f8f4f94f-e588-4254-
b7e8-078b99270be7",
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::KMS::Key"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "c1daefea-a5c2-4fab-b6f4-d8eaa1e522dc"
}

```

Validación de la conformidad para Amazon Redshift

Los auditores externos evalúan la seguridad y la conformidad de Amazon Redshift en distintos programas de conformidad de AWS. Estos incluyen SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA y otros.

Para obtener una lista de AWS servicios en el ámbito de programas de cumplimiento específicos, consulte los [AWS servicios en ámbito por programa de cumplimiento](#). Para obtener información general, consulte [Programas de conformidad de AWS](#).

Puede descargar los informes de auditoría de terceros con AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [Descarga de informes en AWS Artifact](#).

Su responsabilidad en cuanto a la conformidad al utilizar Amazon Redshift se determina en función del nivel de confidencialidad que requieren los datos, los objetivos de conformidad de su organización, así como la legislación y la normativa aplicables. Si su uso de Amazon Redshift está sujeto a la conformidad con ciertos estándares, como HIPAA, PCI o FedRAMP, AWS proporciona recursos de ayuda:

- En las [Guías de inicio rápido de seguridad y conformidad](#), se incluyen consideraciones sobre arquitectura y se ofrecen pasos para implementar los entornos de referencia centrados en la seguridad y la conformidad en AWS.
- [Documento técnico sobre arquitectura para seguridad y conformidad de HIPAA](#), que describe cómo las empresas pueden utilizar AWS para crear aplicaciones conforme con HIPAA.
- [Recursos de conformidad de AWS](#), manuales y guías que podrían aplicarse a su sector y ubicación.
- [AWS Config](#), servicio de AWS, puede evaluar en qué medida las configuraciones de los recursos cumplen las prácticas internas, las directrices del sector y las normativas.
- [AWS Security Hub](#), un servicio de AWS, proporciona una vista integral de su estado de seguridad en AWS que lo ayuda a verificar la conformidad con los estándares y las prácticas recomendadas del sector de seguridad. Security Hub utiliza controles de seguridad para evaluar las configuraciones de los recursos y los estándares de seguridad para ayudarlo a cumplir varios marcos de conformidad. Para obtener más información sobre el uso de Security Hub para evaluar los recursos de Amazon Redshift, consulte [Controles de Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de AWS Security Hub.

En los siguientes documentos de conformidad y seguridad, se aborda el tema de Amazon Redshift y están disponibles bajo demanda a través de AWS Artifact. Para obtener más información, consulte [AWS Artifact](#).

- Catálogo de controles de conformidad de informática en la nube (C5)
- Declaración de aplicabilidad (SoA) de ISO 27001:2013
- Certificación ISO 27001:2013
- Declaración de aplicabilidad (SoA) de ISO 27017:2015
- Certificación ISO 27017:2015
- Declaración de aplicabilidad (SoA) de ISO 27018:2015
- Certificación ISO 27018:2014
- Certificación ISO 9001:2015
- Declaración de conformidad (AOC) PCI DSS y resumen de responsabilidad
- Informe de controles de organizaciones de servicios (SOC) 1
- Informe de controles de organizaciones de servicios (SOC) 2
- Informe de controles de organizaciones de servicios (SOC) 2 para la confidencialidad

Resiliencia en Amazon Redshift

La infraestructura global de AWS está compuesta por regiones y zonas de disponibilidad (AZ) de AWS. Las regiones de AWS proporcionan varias zonas de disponibilidad físicamente independientes y aisladas que se encuentran conectadas mediante redes con un alto nivel de rendimiento y redundancia, además de baja latencia. Con las zonas de disponibilidad, puedes diseñar y utilizar aplicaciones y bases de datos que realizan una conmutación por error automática entre zonas de disponibilidad sin interrupciones. Las zonas de disponibilidad tienen una mayor disponibilidad, tolerancia a errores y escalabilidad que las infraestructuras de centros de datos tradicionales únicos o múltiples.

Casi todas las regiones de AWS tienen varias zonas de disponibilidad y centros de datos. Puede implementar sus aplicaciones en varias zonas de disponibilidad en la misma región para la tolerancia de errores y la baja latencia.

Para mover un clúster a otra zona de disponibilidad sin pérdida de datos ni cambios en las aplicaciones, puede configurar la reubicación del clúster. Con la reubicación, puede continuar las operaciones cuando hay una interrupción del servicio en el clúster con un impacto mínimo. Cuando la reubicación de clústeres está activada, Amazon Redshift puede elegir reubicar clústeres en algunas situaciones. Para obtener más información sobre la reubicación en Amazon Redshift, consulte [Reubicación de un clúster](#).

En escenarios de error en los que se produzca un evento inesperado en una zona de disponibilidad, puede establecer una implementación de varias zonas de disponibilidad (Multi-AZ) para garantizar que su almacenamiento de datos de Amazon Redshift pueda seguir funcionando. Amazon Redshift despliega recursos de computación iguales en dos zonas de disponibilidad a las que se puede acceder a través de un único punto de conexión. En caso de que se produzca un error en toda la zona de disponibilidad, los recursos de computación restantes de la segunda zona de disponibilidad estarán disponibles para seguir procesando las cargas de trabajo. Para obtener más información acerca de las implementaciones Multi-AZ, consulte [Multi-AZ deployment \(Implementación Multi-AZ\)](#).

Para obtener más información acerca de las zonas de disponibilidad y las regiones de AWS, consulte [Infraestructura global de AWS](#). Para obtener más información sobre el uso de Amazon Redshift para la recuperación ante desastres, consulte [Implement disaster recovery with Amazon Redshift](#).

Seguridad de la infraestructura de Amazon Redshift

Como se trata de un servicio administrado, Amazon Redshift está protegido por la seguridad de red global de AWS. Para obtener información sobre los servicios de seguridad de AWS y cómo AWS protege la infraestructura, consulte [Seguridad en la nube de AWS](#). Para diseñar su entorno de AWS con las prácticas recomendadas de seguridad de infraestructura, consulte [Protección de la infraestructura](#) en Portal de seguridad de AWS Well-Architected Framework.

Puede utilizar llamadas a la API publicadas de AWS para acceder a Amazon Redshift a través de la red. Los clientes deben admitir lo siguiente:

- Seguridad de la capa de transporte (TLS). Exigimos TLS 1.2 y recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de cifrado con confidencialidad directa total (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) o ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). La mayoría de los sistemas modernos como Java 7 y posteriores son compatibles con estos modos.

Además, las solicitudes deben estar firmadas mediante un ID de clave de acceso y una clave de acceso secreta que esté asociada a una entidad de seguridad de IAM principal. También puede utilizar [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) para generar credenciales de seguridad temporales para firmar solicitudes.

Aislamiento de red

Una nube virtual privada (VPC) basada en el servicio Amazon VPC es su red privada y aislada de manera lógica en la nube de AWS. Puede implementar un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Redshift sin servidor en una VPC si completa los siguientes pasos:

- Cree una VPC en una región de AWS. Para obtener más información, consulte [¿Qué es Amazon VPC?](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Cree dos o más subredes de VPC privadas. Para obtener más información, consulte [VPC y subredes](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Implemente un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Redshift sin servidor. Para obtener más información, consulte [Subredes para recursos de Redshift](#) o [Grupos de trabajo y espacios de nombres](#).

Los clústeres de Amazon Redshift se encuentran bloqueados de forma predeterminada desde el aprovisionamiento. Para permitir el tráfico de red entrante de los clientes de Amazon Redshift, asocie

un grupo de seguridad de VPC a un clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Subredes para recursos de Redshift](#).

Para permitir el tráfico solo hacia o desde rangos de direcciones IP específicos, actualice los grupos de seguridad con su VPC. Un ejemplo consiste en permitir el tráfico solo desde o hacia su red corporativa.

Al configurar las listas de control de acceso a la red asociadas con las subredes con las que está etiquetado el clúster de Amazon Redshift, asegúrese de que los intervalos de CIDR de S3 de la región de AWS se agreguen a la lista de permitidos para las reglas de entrada y de salida. Esto le permite ejecutar operaciones basadas en S3, como Redshift Spectrum, COPY y UNLOAD, sin interrupciones.

El siguiente comando de ejemplo analiza la respuesta JSON de todas las direcciones IPv4 utilizadas en Amazon S3 en la región us-east-1.

```
curl https://ip-ranges.amazonaws.com/ip-ranges.json | jq -r '.prefixes[] |  
  select(.region=="us-east-1") | select(.service=="S3") | .ip_prefix'
```

```
54.231.0.0/17
```

```
52.92.16.0/20
```

```
52.216.0.0/15
```

Para obtener instrucciones sobre cómo conseguir rangos de IP de S3 para una región en particular, consulte [Rangos de direcciones IP de AWS](#).

Amazon Redshift admite la implementación de clústeres en las VPC de tenencia dedicada. Para obtener más información, consulte [Instancias dedicadas](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Grupos de seguridad de Amazon Redshift

Cuando aprovisiona un clúster de Amazon Redshift, se bloquea de forma predeterminada para que nadie pueda obtener acceso a él. Para concederle a otros usuarios acceso de entrada a un clúster de Amazon Redshift, debe asociar el clúster a un grupo de seguridad. Si está en la plataforma de EC2-VPC, puede utilizar un grupo de seguridad de Amazon VPC ya existente o definir uno nuevo y luego asociarlo a un clúster. Para obtener más información acerca de la administración de un clúster en la plataforma de EC2-VPC, consulte [Recursos de Redshift en una VPC](#).

Puntos de conexión de VPC de tipo interfaz

Puede conectarse directamente a los servicios de la API de Amazon Redshift y Amazon Redshift sin servidor mediante un punto de conexión de VPC de interfaz (AWS PrivateLink) en la nube privada virtual (VPC) en lugar de conectarse a través de Internet. Para obtener más información sobre las acciones de la API de Amazon Redshift, consulte [Acciones](#) en la Referencia de la API de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre las acciones de la API de Redshift sin servidor, consulte [Acciones](#) en la Referencia de la API de Amazon Redshift sin servidor. Para obtener más información acerca de AWS PrivateLink, consulte [Puntos de enlace de la VPC de interfaz \(AWS PrivateLink\)](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Tenga en cuenta que la conexión JDBC/ODBC al clúster o grupo de trabajo no forma parte del servicio de API de Amazon Redshift.

Cuando utiliza un punto de conexión de VPC de interfaz, la comunicación entre la VPC y Amazon Redshift o Redshift sin servidor se realiza en su totalidad dentro de la red de AWS, lo que puede proporcionar mayor seguridad. Cada punto de enlace de la VPC está representado por una o varias interfaces de red elástica con direcciones IP privadas en las subredes de la VPC. Para obtener más información sobre las interfaces de red elásticas, consulte [Interfaces de red elásticas](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

Un punto de enlace de la VPC de interfaz conecta la VPC directamente a Amazon Redshift. No utiliza una gateway de Internet, un dispositivo de conversión de direcciones de red (NAT), una conexión de red privada virtual (VPN) o una conexión de AWS Direct Connect. Las instancias de la VPC no necesitan direcciones IP públicas para comunicarse con la API de Amazon Redshift.

Tiene dos opciones para utilizar Amazon Redshift o Redshift sin servidor a través de la VPC. Una opción es conectarse desde una instancia que está dentro de su VPC. La otra opción es conectar su red privada a la VPC a través de una opción de AWS VPN o a través de AWS Direct Connect. Para obtener más información acerca de las opciones de AWS VPN, consulte [Conexiones de VPN](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener información acerca de AWS Direct Connect, consulte [Creación de una conexión](#) en la Guía del usuario de AWS Direct Connect.

Puede crear un punto de enlace de la VPC de interfaz para conectarse a Amazon Redshift a través de los comandos de la AWS Management Console o la AWS Command Line Interface (AWS CLI). Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#).

Después de crear un punto de enlace de la VPC de interfaz, puede habilitar nombres de alojamiento de DNS privados para el punto de enlace. Cuando lo haga, el punto de conexión predeterminado es el siguiente:

- Amazon Redshift aprovisionado: `https://redshift.Region.amazonaws.com`
- Amazon Redshift sin servidor: `https://redshift-serverless.Region.amazonaws.com`

Si no habilita nombres de alojamiento de DNS privados, Amazon VPC proporciona un nombre de punto de enlace de DNS que puede utilizar en el siguiente formato.

- Amazon Redshift aprovisionado:
`VPC_endpoint_ID.redshift.Region.vpce.amazonaws.com`
- Amazon Redshift sin servidor: `VPC_endpoint_ID.redshift-serverless.Region.vpce.amazonaws.com`

Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de VPC de interfaz \(AWS PrivateLink\)](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Amazon Redshift y Redshift sin servidor permiten realizar llamadas a todas las [operaciones de la API de Amazon Redshift](#) y a las [operaciones de la API de Redshift sin servidor](#) en la VPC.

Puede adjuntar políticas de punto de enlace de la VPC a un punto de enlace de la VPC para controlar el acceso de las entidades principales de AWS Identity and Access Management (IAM). También puede asociar grupos de seguridad a un punto de enlace de la VPC para controlar el acceso de entrada y salida en función del origen y el destino del tráfico de red. Un ejemplo es un rango de direcciones IP. Para obtener más información, consulte [Controlar el acceso a servicios con puntos de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Políticas de punto de conexión de VPC para Amazon Redshift

Puede crear una política para los puntos de enlace de la VPC para Amazon Redshift y especificar lo siguiente:

- La entidad principal que puede o no puede realizar acciones
- Las acciones que se pueden realizar
- Los recursos en los que se pueden llevar a cabo las acciones

Para más información, consulte [Control del acceso a los servicios con puntos de enlace de la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

A continuación, encontrará ejemplos de políticas de puntos de enlace de la VPC.

Ejemplos de políticas de puntos de conexión de Amazon Redshift aprovisionado

A continuación, encontrará ejemplos de políticas de punto de conexión de VPC para Amazon Redshift aprovisionado.

Ejemplo: Política de punto de enlace de la VPC para denegar el acceso desde una cuenta de AWS específica

La siguiente política de punto de enlace de la VPC deniega a la cuenta de AWS **123456789012** el acceso a los recursos a través del punto de enlace.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Ejemplo: política de punto de conexión de VPC que permite el acceso a la VPC solo a un rol de IAM especificado

La siguiente política de punto de conexión de VPC permite el acceso pleno solo al rol de IAM **redshiftrole** en la cuenta de AWS **123456789012**. A las demás entidades principales de IAM se les deniega el acceso a través del punto de enlace.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:role/redshiftrole"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Solo es un ejemplo. En la mayoría de los casos de uso, recomendamos adjuntar permisos para acciones específicas a fin de reducir el alcance de los permisos.

Ejemplo: Política de punto de enlace de la VPC que permite el acceso a la VPC solo a una entidad principal de IAM específica (usuario)

La siguiente política de punto de enlace de la VPC permite el acceso pleno solo al usuario de IAM *redshiftadmin* en la cuenta de AWS *123456789012*. A las demás entidades principales de IAM se les deniega el acceso a través del punto de enlace.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::123456789012:user/redshiftadmin"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Solo es un ejemplo. En la mayoría de los casos de uso, recomendamos adjuntar permisos a un rol antes de asignarlos a un usuario. Además, recomendamos utilizar acciones específicas para reducir el alcance de los permisos.

Ejemplo: Política de punto de enlace de la VPC para permitir operaciones de solo lectura de Amazon Redshift

La siguiente política de punto de enlace de la VPC solo permite a la cuenta de AWS **123456789012** realizar las acciones de Amazon Redshift especificadas.

Las acciones especificadas proporcionan el equivalente al acceso de solo lectura para Amazon Redshift. Las demás acciones en la VPC se deniegan para la cuenta especificada. También se les deniega el acceso a las demás cuentas. Para obtener una lista de acciones de Amazon Redshift, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de IAM.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "redshift:DescribeAccountAttributes",
        "redshift:DescribeClusterParameterGroups",
        "redshift:DescribeClusterParameters",
        "redshift:DescribeClusterSecurityGroups",
        "redshift:DescribeClusterSnapshots",
        "redshift:DescribeClusterSubnetGroups",
        "redshift:DescribeClusterVersions",
        "redshift:DescribeDefaultClusterParameters",
        "redshift:DescribeEventCategories",
        "redshift:DescribeEventSubscriptions",
        "redshift:DescribeHsmClientCertificates",
        "redshift:DescribeHsmConfigurations",
        "redshift:DescribeLoggingStatus",
        "redshift:DescribeOrderableClusterOptions",
        "redshift:DescribeQuery",
        "redshift:DescribeReservedNodeOfferings",
        "redshift:DescribeReservedNodes",
        "redshift:DescribeResize",
        "redshift:DescribeSavedQueries",
        "redshift:DescribeScheduledActions",
        "redshift:DescribeSnapshotCopyGrants",
        "redshift:DescribeSnapshotSchedules",
        "redshift:DescribeStorage",
        "redshift:DescribeTable",
        "redshift:DescribeTableRestoreStatus",
        "redshift:DescribeTags",
```

```

        "redshift:FetchResults",
        "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Principal": {
        "AWS": [
            "123456789012"
        ]
    }
}
]
}

```

Ejemplo: Política de punto de enlace de la VPC que deniega el acceso a un clúster específico

La siguiente política de punto de enlace de la VPC permite el acceso pleno a todas las cuentas y las entidades principales. Al mismo tiempo, deniega el acceso de la cuenta de AWS **123456789012** a las acciones realizadas en el clúster de Amazon Redshift con el ID de clúster **my-redshift-cluster**. Se siguen permitiendo otras acciones de Amazon Redshift que no admiten permisos en el nivel de los recursos para los clústeres. Para obtener una lista de las acciones de Amazon Redshift y los tipos de recursos correspondientes, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de IAM.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:redshift:us-east-1:123456789012:cluster:my-redshift-cluster",
      "Principal": {
        "AWS": [
            "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```

    ]
  }
}

```

Ejemplos de políticas de punto de conexión de Amazon Redshift sin servidor

A continuación, encontrará ejemplos de políticas de punto de conexión de VPC para Redshift sin servidor.

Ejemplo: política de punto de conexión de VPC para permitir operaciones de Redshift sin servidor de solo lectura

La siguiente política de punto de conexión de VPC solo permite a la cuenta de AWS **123456789012** realizar las acciones de Redshift sin servidor especificadas.

Las acciones especificadas proporcionan el equivalente al acceso de solo lectura para Redshift sin servidor. Las demás acciones en la VPC se deniegan para la cuenta especificada. También se les deniega el acceso a las demás cuentas. Para obtener una lista de acciones de Redshift sin servidor, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Redshift sin servidor](#) en la Guía del usuario de IAM.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "redshift-serverless:DescribeOneTimeCredit",
        "redshift-serverless:GetCustomDomainAssociation",
        "redshift-serverless:GetEndpointAccess",
        "redshift-serverless:GetNamespace",
        "redshift-serverless:GetRecoveryPoint",
        "redshift-serverless:GetResourcePolicy",
        "redshift-serverless:GetScheduledAction",
        "redshift-serverless:GetSnapshot",
        "redshift-serverless:GetTableRestoreStatus",
        "redshift-serverless:GetUsageLimit",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
    },
  ],
}

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "123456789012"
      ]
    }
  ]
}

```

Ejemplo: política de punto de conexión de VPC que deniega el acceso a un grupo de trabajo especificado

La siguiente política de punto de enlace de la VPC permite el acceso pleno a todas las cuentas y las entidades principales. Al mismo tiempo, deniega el acceso de la cuenta de AWS **123456789012** a las acciones realizadas en el grupo de trabajo de Amazon Redshift con el ID de grupo de trabajo **my-redshift-workgroup**. Se siguen permitiendo otras acciones de Amazon Redshift que no admiten permisos en el nivel de los recursos para los grupos de trabajo. Para obtener una lista de las acciones de Redshift sin servidor y los tipos de recursos correspondientes, consulte [Acciones, recursos y claves de condición para Redshift sin servidor](#) en la Guía del usuario de IAM.

```

{
  "Statement": [
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
      "Principal": "*"
    },
    {
      "Action": "*",
      "Effect": "Deny",
      "Resource": "arn:aws:redshift-serverless:us-east-1:123456789012:workgroup:my-redshift-workgroup",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "123456789012"
        ]
      }
    }
  ]
}

```



```
}  
]  
}
```

Configuración y análisis de vulnerabilidades en Amazon Redshift

AWS se encarga de las tareas de seguridad básicas, como la aplicación de parches en la base de datos y el sistema operativo (SO) invitado, la configuración del firewall y la recuperación de desastres (RD). Terceros certificados han revisado estos procedimientos. Para obtener más información, consulte [Validación de la conformidad para Amazon Redshift](#), el [Modelo de responsabilidad compartida](#) y las [Prácticas recomendadas para seguridad, identidad y conformidad](#).

Amazon Redshift aplica de manera automática actualizaciones y parches al almacenamiento de datos para que pueda centrarse en la aplicación y no en su administración. Las actualizaciones y parches se aplican durante un periodo de mantenimiento configurable. Para obtener más información, consulte [Periodos de mantenimiento](#).

El editor de consultas v2 de Amazon Redshift es una aplicación administrada por AWS. Todas las revisiones y las actualizaciones son aplicadas por AWS según sea necesario.

Tareas de red

Puede realizar tareas de red, como personalizar la conexión a una base de datos de Redshift. Es posible que desee efectuar esta tarea para controlar el tráfico por motivos de seguridad u otros fines. También puede realizar tareas relacionadas con el DNS, como configurar un nombre de dominio personalizado para los recursos de Redshift. Estas tareas de configuración están disponibles si tiene un clúster aprovisionado de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

Temas

- [Nombres de dominio personalizados para conexiones de cliente](#)
- [Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift](#)
- [Recursos de Redshift en una VPC](#)
- [Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado de Redshift](#)

Nombres de dominio personalizados para conexiones de cliente

Puede crear un nombre de dominio personalizado, también conocido como URL personalizada, para el clúster de Amazon Redshift y el grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Es un registro DNS fácil de leer que dirige las conexiones de los clientes SQL hacia su punto de conexión. Puede configurarlo para un clúster o grupo de trabajo existentes en cualquier momento. Proporciona varios beneficios:

- El nombre de dominio personalizado es una cadena más simple que la URL predeterminada, que normalmente incluye el nombre del clúster o del grupo de trabajo y la región. Es más fácil de recordar y utilizar.
- Puede enrutar rápidamente el tráfico hacia un clúster o grupo de trabajo nuevos en caso de conmutación por error, por ejemplo. De este modo, los clientes no tienen que realizar un cambio de configuración cuando vuelven a conectarse. Las conexiones pueden redirigirse de forma centralizada, con una interrupción mínima.
- Puede evitar compartir información privada, como el nombre de un servidor, en una URL de conexión. Puede ocultarlo en una URL personalizada.

Cuando se configura un nombre de dominio personalizado mediante un CNAME, no se produce ningún cargo adicional en Amazon Redshift. Es posible que su proveedor de DNS le facture por un nombre de dominio, si crea uno nuevo, pero este costo suele ser pequeño.

Registro de un nombre de dominio

La configuración del nombre de dominio personalizado consta de varias tareas, entre ellas, registrar el nombre de dominio con su proveedor de DNS y crear un certificado. Después de realizar estos trabajos, configure el nombre de dominio personalizado en la consola de Amazon Redshift o de Amazon Redshift sin servidor, o configúrelo con comandos de la AWS CLI.

Debe tener un nombre de dominio de Internet registrado para configurar un nombre de dominio personalizado en Amazon Redshift. Puede registrar un dominio de Internet mediante Route 53 o con un proveedor de registros de dominios externo. Estas tareas se llevan a cabo fuera de la consola de Amazon Redshift. Un dominio registrado es un requisito previo para completar los procedimientos restantes a fin de crear un dominio personalizado.

Note

Si usa un clúster aprovisionado, antes de realizar los pasos para configurar el nombre de dominio personalizado, el clúster debe estar activado para la reubicación. Para obtener más información, consulte [Reubicación de un clúster](#). Este paso no se requiere para Amazon Redshift sin servidor.

El nombre de dominio personalizado suele incluir el dominio raíz y un subdominio, como `mycluster.example.com`. Para configurarlo, siga estos pasos:

Creación de una entrada CNAME de DNS para su nombre de dominio personalizado

1. Registre un dominio raíz, por ejemplo, `example.com`. También puede utilizar un dominio existente. Su nombre personalizado puede estar limitado por restricciones de caracteres concretos u otras validaciones de nombres. Para obtener más información sobre el registro de un dominio con Route 53, consulte [Registro de un nuevo dominio](#).
2. Agregue un registro CNAME de DNS que dirija su nombre de dominio personalizado hacia el punto de conexión de Redshift para su clúster o grupo de trabajo. Encontrará el punto de conexión en las propiedades del clúster o grupo de trabajo, en la consola de Redshift o de Amazon Redshift sin servidor. Copie la URL de JDBC disponible en las propiedades del clúster o el grupo de trabajo en Información general. Las URL tienen el siguiente aspecto:
 - Para un clúster de Amazon Redshift: `redshift-cluster-sample.abc123456.us-east-1.redshift.amazonaws.com`

- Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor: `endpoint-name.012345678901.us-east-1-dev.redshift-serverless-dev.amazonaws.com`

Si la URL tiene un prefijo JDBC, elimínelo.

 Note

Los registros DNS están sujetos a disponibilidad, ya que cada nombre debe ser único y estar disponible para utilizarlo en la organización.

Limitaciones

Existen un par de restricciones en lo que respecta a la creación de registros CNAME para un dominio personalizado:

- No se admite la creación de varios nombres de dominio personalizados para el mismo clúster aprovisionado o grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Solo puede asociar un único registro CNAME.
- No se admite la asociación de un registro CNAME a más de un clúster o grupo de trabajo. El CNAME de cada recurso de Redshift debe ser único.

Después de registrar su dominio y crear el registro CNAME, seleccione un certificado nuevo o existente. Este paso se realiza con AWS Certificate Manager:

Le recomendamos que cree un [certificado validado por DNS](#) que cumpla los requisitos para la renovación administrada, que está disponible con AWS Certificate Manager. Esto significa que ACM renovará sus certificados de forma automática o le enviará avisos por correo electrónico cuando se acerque la fecha de vencimiento. Para obtener más información, consulte [Renovación administrada para certificados de ACM](#).

Solicitud de un certificado para un nombre de dominio

Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor requieren un certificado de capa de sockets seguros (SSL) validado para un punto de conexión personalizado a fin de mantener la seguridad de la comunicación y verificar la propiedad del nombre de dominio. Puede utilizar su cuenta de AWS Certificate Manager con una AWS KMS key para administrar certificados de forma segura. La validación de seguridad incluye la verificación completa del nombre del host (`sslmode=verify-full`).

Amazon Redshift solo administra las renovaciones de certificado cuando elige la validación DNS, en lugar de la validación por correo electrónico. Si utiliza la validación por correo electrónico, podrá utilizar el certificado, pero deberá realizar la renovación por su cuenta, antes de que caduque. Le recomendamos que elija la validación DNS para el certificado. Puede monitorear las fechas de vencimiento de los certificados importados en AWS Certificate Manager.

Solicitud de un certificado de ACM para un nombre de dominio

1. Inicie sesión en AWS Management Console y abra la consola de ACM en <https://console.aws.amazon.com/cloudfront/>.
2. Elija Request a certificate (Solicitar un certificado).
3. Introduzca su nombre de dominio personalizado en el campo Nombre de dominio.

Note

Puede especificar muchos prefijos, además del dominio del certificado, con el fin de utilizar un único certificado para varios registros de dominios personalizados. Para ilustrarlo, puede utilizar registros adicionales como `one.example.com`, `two.example.com` o un registro DNS comodín como `*.example.com` con el mismo certificado.

4. Elija Review and request.
5. Elija Confirm and request.
6. Para que una solicitud sea válida, un propietario registrado del dominio de Internet debe autorizar la solicitud para que ACM emita el certificado. Asegúrese de que el estado aparece como Emitido en la consola de ACM, cuando haya terminado con los pasos.

Configuración de un dominio personalizado

Puede utilizar la consola de Amazon Redshift o Amazon Redshift sin servidor para crear su URL de dominio personalizada. Si no la ha configurado, la propiedad Nombre de dominio personalizado aparece como un guion (–) en Información general. Después de crear el registro CNAME y el certificado, asocie el nombre de dominio personalizado para el clúster o grupo de trabajo.

Para crear una asociación de dominio personalizado, se requieren los siguientes permisos de IAM:

- `redshift:CreateCustomDomainAssociation`: puede restringir el permiso a un clúster específico si agrega su ARN.
- `redshiftServerless:CreateCustomDomainAssociation`: puede restringir el permiso a un grupo de trabajo específico si agrega su ARN.
- `acm:DescribeCertificate`

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Realice los siguientes pasos para asignar el nombre de dominio personalizado.

1. Elija el clúster en la consola de Redshift o el grupo de trabajo en la consola de Amazon Redshift sin servidor y, a continuación, elija Crear nombre de dominio personalizado en el menú Acción. Aparecerá un cuadro de diálogo.
2. Introduzca el nombre de dominio personalizado.
3. Seleccione el ARN de AWS Certificate Manager para el Certificado de ACM. Confirme los cambios. De acuerdo con los pasos que ha seguido para crear el certificado, le recomendamos que elija un certificado validado por DNS que pueda renovarse de forma gestionada a través de AWS Certificate Manager.
4. Verifique en las propiedades del clúster que el Nombre de dominio personalizado y el ARN del certificado de dominio personalizado están rellenos con sus entradas. También aparece la Fecha de vencimiento del certificado del dominio personalizado.

Una vez configurado el dominio personalizado, el uso de `sslmode=verify-full` solo funciona para el nuevo dominio personalizado. No funciona para el punto de conexión predeterminado. Pero aún puede conectarse al punto de conexión predeterminado con otros modos ssl, como `sslmode=verify-ca`.

Note

Como recordatorio, la [reubicación del clúster](#) no es un requisito previo para configurar características de red de Redshift adicionales. No es necesario que lo activa para habilitar lo siguiente:

- Conexión desde una VPC con varias cuentas o regiones a Redshift: puede conectarse desde una nube privada virtual (VPC) de AWS a otra que contenga una base de datos de Redshift. Esto facilita la administración, por ejemplo, del acceso de los clientes desde cuentas o VPC dispares, sin que sea necesario proporcionar acceso de VPC local a las identidades que se conectan a la base de datos. Para obtener más información, consulte [Conexión a Amazon Redshift sin servidor desde un punto de conexión de VPC de Redshift en otra cuenta o región](#).
- Configuración de un nombre de dominio personalizado: puede crear un nombre de dominio personalizado, tal como se describe en este tema, para que el nombre del punto de conexión sea más relevante y sencillo.

Conexión al clúster de Amazon Redshift aprovisionado o al grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor

Para conectarse con un nombre de dominio personalizado, se requieren los siguientes permisos de IAM para un clúster aprovisionado: `redshift:DescribeCustomDomainAssociations`. Para Amazon Redshift sin servidor, no tiene que agregar permisos.

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Una vez completados los pasos para crear su CNAME y asignarlo a su clúster o grupo de trabajo en la consola, puede proporcionar la URL personalizada en las propiedades de conexión de su cliente SQL. Tenga en cuenta que puede haber un retraso de la propagación de DNS inmediatamente posterior a la creación de un registro CNAME.

1. Abra un cliente SQL. Por ejemplo, puede utilizar SQL/Workbench J. Abra las propiedades de una conexión y agregue el nombre de dominio personalizado para la cadena de conexión. Por ejemplo, `jdbc:redshift://mycluster.example.com:5439/dev?sslmode=verify-full`. En este ejemplo, `dev` especifica la base de datos predeterminada.
2. Agregue el Nombre de usuario y la Contraseña del usuario de la base de datos.
3. Pruebe la conexión. Su capacidad para consultar recursos de la base de datos, como tablas específicas, puede variar en función de los permisos concedidos al usuario de la base de datos o de los roles asignados a la base de datos de Amazon Redshift.

Tenga en cuenta que es posible que deba establecer su clúster o grupo de trabajo como de acceso público para conectarse a él si se encuentra en una VPC. Puede cambiar esta configuración en las propiedades de la red.

 Note

Las conexiones a un nombre de dominio personalizado son compatibles con los controladores JDBC, ODBC y Python.

Cambio de nombre de un clúster que tiene asignado un dominio personalizado

 Note

Esta serie de pasos no se aplica a un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. No puede modificar el nombre del grupo de trabajo.

Para cambiar el nombre de un clúster que tiene un nombre de dominio personalizado, se requiere el permiso `acm:DescribeCertificate` de IAM.

1. Vaya a la consola de Amazon Redshift y elija el clúster cuyo nombre desee cambiar. Elija Editar para editar las propiedades del clúster.
2. Edite el Identificador de clúster. También puede cambiar otras propiedades del clúster. A continuación, elija Guardar cambios.
3. Después de cambiar el nombre del clúster, tiene que actualizar el registro DNS para cambiar la entrada CNAME del dominio personalizado de modo que apunte al punto de conexión de Amazon Redshift actualizado.

Descripción de las asociaciones de dominio personalizado

Utilice los comandos de esta sección para obtener una lista de nombres de dominio personalizados asociados a un clúster aprovisionado específico o a un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

También necesita los siguientes permisos:

- Para un clúster aprovisionado: `redshift:DescribeCustomDomainAssociations`
- Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor:
`redshiftServerless:ListCnameAssociations`

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

A continuación, se muestra un comando de ejemplo para enumerar los nombres de dominio personalizados para un determinado clúster de Amazon Redshift:

```
aws redshift describe-custom-domain-associations --custom-domain-name customdomainname
```

Puede ejecutar este comando si tiene un nombre de dominio personalizado habilitado para determinar los nombres de dominio personalizados asociados al clúster. Para obtener más información sobre el comando de la CLI para describir las asociaciones de dominios personalizadas, consulte [describe-custom-domain-associations](#).

De igual modo, se muestra un comando de ejemplo para enumerar los nombres de dominio personalizados para un determinado grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Hay varias maneras diferentes de hacerlo. Puede proporcionar únicamente el nombre de dominio personalizado:

```
aws redshift-serverless list-custom-domain-associations --custom-domain-name customdomainname
```

También puede obtener las asociaciones proporcionando únicamente el ARN del certificado:

```
aws redshift-serverless list-custom-domain-associations --custom-domain-certificate-arn certificatearn
```

Puede ejecutar este comando si tiene un nombre de dominio personalizado habilitado para determinar los nombres de dominio personalizados asociados al grupo de trabajo. También puede ejecutar un comando para obtener las propiedades de una asociación de dominios personalizada. Para ello, debe proporcionar el nombre de dominio personalizado y el nombre del grupo de trabajo como parámetros. Devuelve el ARN del certificado, el nombre del grupo de trabajo y la hora de caducidad del certificado del dominio personalizado:

```
aws redshift-serverless get-custom-domain-association --workgroup-name workgroupname --  
custom-domain-name customdomainname
```

Para obtener más información sobre los comandos de referencia de la CLI disponibles para Amazon Redshift sin servidor, consulte [redshift-serverless](#).

Asociación de un dominio personalizado con un certificado diferente

Para modificar la asociación de certificados para un nombre de dominio personalizado, se requieren los siguientes permisos de IAM:

- `redshift:ModifyCustomDomainAssociation`
- `acm:DescribeCertificate`

Como práctica recomendada, aconsejamos asociar las políticas de permisos a un rol de IAM y luego asignarlo a los usuarios y grupos según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Utilice el siguiente comando para asociar el dominio personalizado con otro certificado. Los argumentos `--custom-domain-name` y `custom-domain-certificate-arn` son obligatorios. El ARN del nuevo certificado debe ser distinto al del ARN existente.

```
aws redshift modify-custom-domain-association --cluster-id redshiftcluster --custom-  
domain-name customdomainname --custom-domain-certificate-arn certificatearn
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo asociar el dominio personalizado a un certificado diferente para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

```
aws redshift-serverless modify-custom-domain-association --workgroup-  
name redshiftworkgroup --custom-domain-name customdomainname --custom-domain-  
certificate-arn certificatearn
```

Hay un retraso máximo de 30 segundos para poder conectarse al clúster. Parte del retraso se produce cuando el clúster de Amazon Redshift actualiza sus propiedades y hay algún retraso adicional cuando se actualiza el DNS. Para obtener más información sobre la API y la configuración de cada propiedad, consulte [ModifyCustomDomainAssociation](#).

Eliminación de un dominio personalizado

Para eliminar el nombre de dominio personalizado, el usuario debe tener permisos para las siguientes acciones:

- Para un clúster aprovisionado: `redshift:DeleteCustomDomainAssociation`
- Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor:
`redshiftServerless:DeleteCustomDomainAssociation`

En la consola

Para eliminar el nombre de dominio personalizado, seleccione el botón Acciones y elija Eliminar el nombre de dominio personalizado. Una vez hecho esto, podrá seguir conectándose al servidor actualizando sus herramientas para utilizar los puntos de conexión que aparecen en la consola.

Uso de un comando de la CLI

En el siguiente ejemplo se muestra cómo eliminar el nombre de dominio personalizado. La operación de eliminación requiere que proporcione el nombre de dominio personalizado existente para el clúster.

```
aws redshift delete-custom-domain-association --cluster-id redshiftcluster --custom-domain-name customdomainname
```

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo eliminar el nombre de dominio personalizado para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. El nombre de dominio personalizado es un parámetro obligatorio.

```
aws redshift-serverless delete-custom-domain-association --workgroup-name workgroupname --custom-domain-name customdomainname
```

Para obtener más información, consulte [DeleteCustomDomainAssociation](#).

Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift

De forma predeterminada, un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor se aprovisionan en una nube privada virtual (VPC). Se puede acceder a esa VPC desde

otra VPC o subred cuando se permite el acceso público o se configura una puerta de enlace de Internet, un dispositivo NAT o una conexión de AWS Direct Connect para enrutar el tráfico a ella. Para acceder a un clúster, también puede configurar un punto de conexión de VPC administrado por Redshift (basado en AWS PrivateLink).

Usted configura un punto de conexión de VPC administrado por Redshift como una conexión privada entre una VPC que contiene un clúster o un grupo de trabajo y una VPC que ejecuta una herramienta de cliente. Si el clúster o el grupo de trabajo están en otra cuenta, el propietario de la cuenta (concedente) debe conceder acceso a la cuenta que va a conectarse (beneficiario). Con este enfoque, puede acceder al almacenamiento de datos sin usar una dirección IP pública ni enrutar el tráfico a través de Internet.

Estas son razones comunes para permitir el acceso mediante un punto de conexión de VPC administrado por Redshift:

- La cuenta de AWS A quiere permitir que una VPC en la cuenta de AWS B tenga acceso a un clúster o un grupo de trabajo.
- La cuenta de AWS A quiere permitir que una VPC que también está en la cuenta de AWS A tenga acceso a un clúster o un grupo de trabajo.
- La cuenta de AWS A quiere permitir que una subred diferente en la VPC dentro de la cuenta de AWS A tenga acceso a un clúster o a un grupo de trabajo.

El flujo de trabajo para configurar un punto de conexión de VPC administrado por Redshift para acceder a un clúster o un grupo de trabajo que está en otra cuenta es el siguiente:

1. La cuenta de propietario concede autorización de acceso a otra cuenta y especifica el ID de la cuenta de AWS y el identificador de VPC (o todas las VPC) del beneficiario.
2. Se notifica a la cuenta del beneficiario que tiene permiso para crear un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift.
3. La cuenta del beneficiario crea un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift.
4. La cuenta del beneficiario accede al clúster o al grupo de trabajo de la cuenta del propietario mediante el punto de conexión de VPC administrado por Redshift.

Para hacerlo, puede utilizar la consola de Amazon Redshift, la AWS CLI o la API de Amazon Redshift.

Consideraciones para el uso de puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift

Note

Para crear o modificar puntos de conexión de VPC administrados por Redshift, necesita permiso `ec2:CreateVpcEndpoint` o `ec2:ModifyVpcEndpoint` en su política de IAM, además de otros permisos especificados en la política `AmazonRedshiftFullAccess` administrada por AWS.

Cuando utilice los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si utiliza un clúster aprovisionado, debe tener el tipo de nodo RA3. Un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor también sirve para establecer un punto de conexión de VPC.
- Para clústeres aprovisionados, asegúrese de que el clúster esté habilitado para la reubicación de clústeres o para Multi-AZ. Para obtener información acerca de los requisitos para activar la reubicación de clústeres, consulte [Reubicación de un clúster](#). Para obtener más información sobre la habilitación de Multi-AZ, consulte [Configuración de multi-AZ al crear un nuevo clúster](#).
- Asegúrese de que el clúster o el grupo de trabajo al que se accede a través de su grupo de seguridad esté disponible dentro de los intervalos de puertos válidos 5431-5455 y 8191-8215. El valor predeterminado es 5439.
- Puede modificar los grupos de seguridad de la VPC asociados a un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift existente. Para modificar otros parámetros, elimine el punto de enlace de la VPC administrado por Redshift actual y cree uno nuevo.
- La cantidad de puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift que puede crear está limitado a la cuota de puntos de enlace de la VPC.
- No se puede acceder a los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift desde Internet. Solo se puede acceder a un punto de conexión de VPC administrado por Redshift dentro de la VPC donde se aprovisiona el punto de conexión o desde cualquier VPC interconectada con la VPC donde se aprovisiona el punto de conexión de la forma que permitan las tablas de enrutamiento y los grupos de seguridad.
- No puede utilizar la consola de Amazon VPC para administrar los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift.

- Cuando cree un punto de conexión de VPC administrado por Redshift para un clúster aprovisionado, la VPC que elija debe tener un grupo de subredes. Para crear un grupo de subredes, consulte [Creación de un grupo de subredes de clúster](#).
- Si una zona de disponibilidad está inactiva, Amazon Redshift no crea una nueva interfaz de red elástica en otra zona de disponibilidad. En este caso, puede que tenga que crear un punto de conexión nuevo.

Para obtener información acerca de cuotas y restricciones de nomenclatura, consulte [Cuotas y límites de Amazon Redshift](#).

Para obtener información sobre precios, consulte [Precios de AWS PrivateLink](#).

Concesión de acceso a una VPC

Si la VPC a la que desea que su clúster o grupo de trabajo acceda se encuentra en otra cuenta de AWS, asegúrese de autorizarla desde la cuenta del propietario (concedente).

Concesión de acceso al clúster o grupo de trabajo a una VPC que está en otra cuenta de AWS

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Clusters (Clústeres). Para Amazon Redshift sin servidor, elija Panel sin servidor.
3. En el caso de un clúster al que desea permitir acceso, para consultar los detalles del clúster, elija el nombre del clúster. Elija la pestaña Properties (Propiedades) del clúster.

La sección Granted accounts (Cuentas concedidas) muestra las cuentas y las VPC correspondientes que tienen acceso al clúster. Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, elija el grupo de trabajo. Cuentas concedidas está disponible en la pestaña Acceso a los datos.

4. Elija Grant access (Conceder acceso) para mostrar un formulario en el que se ingresa la información del beneficiario para agregar una cuenta.
5. En ID de la cuenta de AWS, ingrese el ID de la cuenta a la que está concediendo acceso. Puede conceder acceso a VPC específicas o a todas las VPC de la cuenta especificada.
6. Elija Grant access (Conceder acceso) para conceder acceso.

Creación de un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift

Si posee un clúster o un grupo de trabajo o se le ha concedido acceso para administrarlo, puede crear un punto de conexión de VPC administrado por Redshift para él.

Para crear un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones).

La página de Configuraciones muestra los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift que se han creado. Para ver los detalles de un punto de enlace, elija el nombre. En el caso de Amazon Redshift sin servidor, los puntos de conexión de VPC se encuentran en la pestaña Acceso a los datos cuando se elige el grupo de trabajo.

3. Seleccione Create endpoint (Crear punto de enlace) para mostrar un formulario en el que se ingresa la información sobre el punto de enlace que desea agregar.
4. Introduzca los valores del Nombre del punto conexión, el ID de cuenta de AWS de 12 dígitos, la Nube privada virtual (VPC) donde se encuentra el punto de conexión, la Subred y el Grupo de seguridad de la VPC.

La subred de Subred define las subredes y las direcciones IP en las que Amazon Redshift implementa el punto de conexión. Amazon Redshift elige una subred que tenga direcciones IP disponibles para la interfaz de red asociada al punto de enlace.

Las reglas del grupo de seguridad en Grupo de seguridad definen los puertos, los protocolos y los orígenes para el tráfico entrante que está autorizando para el punto de conexión. Permita el acceso al puerto seleccionado a través del grupo de seguridad o el rango CIDR donde se ejecutan las cargas de trabajo.

5. Elija Create endpoint (Crear punto de enlace) para crear el punto de enlace.

Una vez creado el punto de conexión, puede acceder al clúster o al grupo de trabajo a través de la URL que se muestra en URL de punto de conexión en los ajustes de configuración del punto de conexión de VPC administrado por Redshift.

Recursos de Redshift en una VPC

Puede lanzar un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC en la plataforma EC2-VPC basada en el servicio Amazon VPC. Para obtener más información, consulte [Uso de EC2 para crear el clúster](#).

Note

No se admite el lanzamiento de clústeres y grupos de trabajo sin servidor en las VPC de tenencia dedicada. Para obtener más información, consulte [Instancias dedicadas](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Cuando aprovisiona recursos en una VPC, debe hacer lo siguiente:

- Proporcione la información de la VPC.

Cuando cree un clúster aprovisionado en su VPC, debe proporcionar la información de su VPC mediante la creación de un grupo de subredes del clúster. Esta información incluye el ID de la VPC y una lista de subredes en su VPC. Cuando lanza un clúster, proporciona el grupo de subredes para que Redshift pueda aprovisionarlo en una de las subredes de la VPC. Con Amazon Redshift sin servidor, el proceso es similar. Usted asigna las subredes directamente a al grupo de trabajo sin servidor. Pero en el caso de la tecnología sin servidor no se crea un grupo de subredes. Para obtener más información acerca de la creación de grupos de subredes en Amazon Redshift, consulte [Subredes para recursos de Redshift](#). Para obtener más información acerca de la configuración de la VPC, consulte [Introducción a Amazon VPC](#) en la Guía de introducción a Amazon VPC.

- Si lo desea, configure las opciones de accesibilidad.

Los clústeres y grupos de trabajo sin servidor aprovisionados en Amazon Redshift son privados de forma predeterminada. Si configura el clúster o el grupo de trabajo sin servidor que ha aprovisionado para que sean de acceso público, Amazon Redshift utiliza una dirección IP elástica para la dirección IP externa. Una dirección IP elástica es una dirección IP estática. Con ella, puede cambiar la configuración subyacente sin afectar la dirección IP que los clientes utilizan para conectarse. Esto puede ser útil para situaciones como la recuperación después de un error. La creación de una dirección IP elástica depende de la configuración de reubicación de la zona de disponibilidad. Dispone de dos opciones:

1. Si tiene activada la reubicación de zonas de disponibilidad y desea habilitar el acceso público, no especifique una dirección IP elástica. Se asigna una dirección IP elástica administrada por Amazon Redshift. Está asociada a su cuenta de AWS.
2. Si tiene desactivada la reubicación de zonas de disponibilidad y desea habilitar el acceso público, puede optar por crear una dirección IP elástica para la VPC de Amazon EC2 antes de lanzar su clúster o grupo de trabajo de Amazon Redshift. Si no crea una dirección IP, Amazon Redshift proporciona una dirección IP elástica configurada para utilizarla en la VPC. Amazon Redshift administra esta dirección IP elástica y no está asociada a su cuenta de AWS.

Para obtener más información, consulte [Direcciones IP elásticas](#) en la Guía del usuario de Amazon EC2.

En algunos casos, es posible que tenga un clúster de acceso público en una VPC y que desee conectarse con la dirección IP privada desde la VPC. Si es el caso, establezca los siguientes parámetros de VPC en `true`:

- `DNS resolution`
- `DNS hostnames`

Tenga en cuenta que con Amazon Redshift sin servidor no puede conectarse de este modo.

Supongamos que tiene un clúster aprovisionado de acceso público en una VPC pero no establece estos parámetros a `true` en la VPC. En estos casos, las conexiones realizadas desde la VPC se resuelven en la dirección IP elástica del recurso en lugar de la dirección IP privada. Recomendamos que establezca estos parámetros en `true` y utilice la dirección IP privada para un clúster de acceso público cuando se conecte desde la VPC. Para obtener más información, consulte [Uso de DNS con su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Note

Si tiene un clúster de acceso público existente en una VPC, las conexiones realizadas desde la VPC seguirán utilizando la dirección IP elástica para conectarse a él hasta que cambie su tamaño, si es un clúster aprovisionado. Esto ocurrirá incluso con los anteriores parámetros establecidos. Los clústeres nuevos creados seguirán el nuevo comportamiento de uso de la dirección IP privada cuando se conecten al clúster de acceso público desde la misma VPC.

La dirección IP elástica es una dirección IP externa para acceder a un recurso fuera de una VPC. Para un clúster de Redshift aprovisionado, no está relacionada con las Direcciones IP públicas y las Direcciones IP privadas que se muestran en la consola de Amazon Redshift en Direcciones IP de nodo. Las direcciones IP públicas y privadas del nodo del clúster aparecen sin importar que un clúster sea de acceso público o no. Se utilizan únicamente en determinadas circunstancias para configurar reglas de entrada en el host remoto. Estas circunstancias se producen cuando se cargan datos desde una instancia de Amazon EC2 u otro alojamiento remoto utilizando una conexión Secure Shell (SSH). Para obtener más información, consulte [Paso 1: Recuperar la clave pública del clúster y las direcciones IP del nodo del clúster](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

 Note

Las direcciones IP de nodo no se aplican para un grupo de trabajo Redshift sin servidor.

La opción de asociar un clúster aprovisionado a una dirección IP elástica está disponible cuando se crea el clúster o se restaura el clúster desde una instantánea. En algunos casos, es posible que quiera asociar el clúster con una dirección IP elástica o cambiar una dirección IP elástica que está asociada con el clúster. Para adjuntar una dirección IP elástica después de crear el clúster, primero actualice el clúster para que no sea accesible públicamente, y después haga que sea accesible públicamente y agregue una dirección IP elástica en la misma operación.

Para obtener más información sobre cómo hacer que un clúster aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor sea accesible de forma pública y tenga asignada una dirección IP elástica, consulte [Accesibilidad pública con configuración de grupo de seguridad predeterminada o personalizada](#).

- Asocie un grupo de seguridad de VPC.

Se concede acceso de entrada mediante un grupo de seguridad de VPC. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de comunicación del grupo de seguridad para clústeres de Amazon Redshift](#), que proporciona orientación sobre la configuración de las reglas de entrada y salida entre un cliente y un clúster aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor. Otro recurso que lo ayudará a comprender los grupos de seguridad es [Seguridad en la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Restauración de una instantánea de un clúster aprovisionado o de un grupo de trabajo sin servidor en una VPC

Una instantánea de un clúster o grupo de trabajo sin servidor en una VPC solo puede restaurarse en una VPC, no fuera de ella. Puede restaurarla en la misma VPC o en otra VPC de la cuenta. Para obtener más información acerca de las instantáneas, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

Creación de un clúster de Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC

A continuación se indican los pasos generales para implementar un clúster o grupo de trabajo en la nube privada virtual (VPC).

Creación de un clúster o grupo de trabajo sin servidor en una VPC

1. Configurar una VPC: puede crear los recursos de Redshift en la VPC predeterminada para la cuenta, si la cuenta tiene una, o en una VPC que haya creado. Para obtener más información, consulte [Uso de EC2 para crear el clúster](#). Para obtener más información, consulte [Subredes para la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC. Anote el identificador de la VPC, la subred y la zona de disponibilidad de la subred. Necesitará esta información para lanzar el clúster o el grupo de trabajo.

Note

Debe tener por lo menos una subred definida en la VPC para que pueda agregarla al grupo de subredes en el siguiente paso. Para obtener más información acerca de cómo agregar una subred a su VPC, consulte [Agregar una subred a su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

2. Cree un grupo de subredes del clúster de Amazon Redshift para determinar qué subred puede utilizar su clúster de Amazon Redshift en la VPC. Para Redshift sin servidor, no se crea un grupo de subredes, sino que se asigna un conjunto de subredes al grupo de trabajo al crearlo. Puede realizar esta tarea en el Panel sin servidor cuando cree un grupo de trabajo.

Puede crear un grupo de subredes mediante la consola de Amazon Redshift o mediante programación. Para obtener más información, consulte [Subredes para recursos de Redshift](#).

3. Autorice el acceso para conexiones entrantes en un grupo de seguridad de VPC que vaya a asociar con el clúster o grupo de trabajo. Puede habilitar un cliente fuera de la VPC (en Internet público) para conectarse al clúster. Para ello, asocie el clúster a un grupo de seguridad de VPC que conceda acceso entrante. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de comunicación del grupo de seguridad para un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor](#).
4. Siga los pasos para crear un clúster en la consola aprovisionada de Redshift, en un grupo de trabajo o en la consola de Amazon Redshift sin servidor. En Red y seguridad, especifique la Nube privada virtual (VPC), el Grupo de subredes del clúster y el Grupo de seguridad de la VPC que haya configurado.

Para ver un tutorial que muestra pasos más detallados para crear un clúster de almacenamiento de datos aprovisionado, consulte [Introducción a los almacenamientos de datos aprovisionados de Amazon Redshift](#) en la Guía de introducción de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre la creación de un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, consulte [Introducción a los almacenamientos de datos de Amazon Redshift sin servidor](#) en la Guía de introducción de Amazon Redshift.

Puede seguir los pasos de introducción para probar el clúster o grupo de trabajo mediante la carga de datos de ejemplo y la prueba de consultas de ejemplo. Para obtener más información, consulte [Introducción a los almacenamientos de datos de Amazon Redshift sin servidor](#) en la Guía de introducción de Amazon Redshift.

Grupos de seguridad de la VPC

Al aprovisionar un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, el acceso se restringe de forma predeterminada para que nadie tenga acceso a él. Para concederle a otros usuarios acceso de entrada, debe asociar el clúster a un grupo de seguridad. Si está en la plataforma de EC2-VPC, puede utilizar un grupo de seguridad de Amazon VPC existente o definir uno nuevo. Luego lo asociará a un clúster o grupo de trabajo como se describe a continuación. Si está en la plataforma EC2-Classic, defina un grupo de seguridad y asócielo a un clúster o grupo de trabajo. Para obtener más información acerca del uso de grupos de seguridad en la plataforma EC2-Classic, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#).

Un grupo de seguridad de VPC está formado por un conjunto de reglas que controlan el acceso a una instancia en la VPC, como el clúster. Las reglas individuales establecen el acceso en función de los rangos de direcciones IP o de otros grupos de seguridad de VPC. Cuando asocia un grupo

de seguridad de VPC a un clúster o grupo de trabajo, las reglas que están definidas en el grupo de seguridad de VPC controlan el acceso.

Cada clúster que aprovisiona en la plataforma EC2-VPC tiene uno o más grupos de seguridad de Amazon VPC asociados a él. Amazon VPC proporciona un grupo de seguridad de VPC llamado “default” (predeterminado) que se crea automáticamente junto con la VPC. Cada clúster que se lanza en la VPC se asocia automáticamente al grupo de seguridad de VPC predeterminado si no especifica un grupo de seguridad de VPC diferente cuando crea los recursos de Redshift. Puede asociar un grupo de seguridad de VPC a un clúster cuando crea el clúster o puede asociarlo más adelante mediante la modificación del clúster.

La captura de pantalla siguiente muestra las reglas predeterminadas para el grupo de seguridad de VPC predeterminado.

Inbound			
Source	Protocol	Port Range	Comments
The security group ID (sg-xxxxxxx)	All	All	Allow inbound traffic from instances assigned to the same security group
Outbound			
Destination	Protocol	Port Range	Comments
0.0.0.0/0	All	All	Allow all outbound traffic

Puede cambiar las reglas del grupo de seguridad de VPC predeterminado según sea necesario.

Si el grupo de seguridad de VPC predeterminado es suficiente para el usuario, no es necesario que cree más. No obstante, de forma opcional, puede crear grupos de seguridad de VPC adicionales para administrar mejor el acceso de entrada. Por ejemplo, suponga que está ejecutando un servicio en un clúster de Amazon Redshift o grupo de trabajo sin servidor y tiene varios niveles de servicio diferentes que proporciona a los clientes. Si no desea proporcionar el mismo acceso a todos los niveles de servicio, es posible que desee crear grupos de seguridad de VPC independientes, uno para cada nivel de servicio. Luego puede asociar estos grupos de seguridad de VPC al clúster o los grupos de trabajo.

Puede crear hasta 100 grupos de seguridad de VPC para una VPC y asociar un grupo de seguridad de VPC con varios clústeres y grupos de trabajo. No obstante, tenga en cuenta que existen límites en el número de grupos de seguridad de VPC que puede asociar a un clúster o un grupo de trabajo.

Amazon Redshift aplica los cambios a un grupo de seguridad de VPC de inmediato. Por lo que si asoció un grupo de seguridad de VPC a un clúster, las reglas de acceso de entrada al clúster en el grupo de seguridad de VPC actualizado se aplican de inmediato.

Puede crear y modificar grupos de seguridad de VPC en <https://console.aws.amazon.com/vpc/>. También puede administrar grupos de seguridad de VPC mediante programación con la AWS CLI,

la CLI de Amazon EC2 y las AWS Tools for Windows PowerShell. Para obtener más información acerca del uso de grupos de seguridad de VPC, consulte [Grupos de seguridad de su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Configuración de las opciones de comunicación del grupo de seguridad para un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor

Este tema lo ayuda a configurar sus grupos de seguridad para enrutar y recibir el tráfico de red adecuadamente. A continuación, se exponen un par de casos de uso habituales:

- Ha activado la accesibilidad pública para un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, pero no recibe tráfico. Para ello, debe configurar una regla de entrada para permitir que le llegue tráfico desde Internet.
- Su clúster o grupo de trabajo no es de acceso público y utiliza el grupo de seguridad de VPC predeterminado y preconfigurado de Redshift para permitir el tráfico entrante. Pero usted tiene la necesidad de utilizar un grupo de seguridad distinto del predeterminado y este grupo de seguridad personalizado no permite el tráfico entrante. Debe configurarlo para permitir la comunicación.

En las secciones siguientes encontrará ayuda para elegir la respuesta correcta para cada caso de uso y se le mostrará cómo configurar el tráfico de red según sus necesidades. Opcionalmente, puede utilizar los pasos para configurar la comunicación de otros grupos de seguridad privados.

Note

La configuración del tráfico de red en la mayoría de los casos no se hace de forma automática en Amazon Redshift. Esto se debe a que pueden variar en un nivel detallado, en función de si el origen del tráfico es Internet o un grupo de seguridad privado y debido a que los requisitos de seguridad varían.

Accesibilidad pública con configuración de grupo de seguridad predeterminada o personalizada

Si está creando o ya tiene un clúster o grupo de trabajo, realice los siguientes pasos de configuración para que sea accesible públicamente. Esto se aplica tanto cuando elige el grupo de seguridad predeterminado como un grupo de seguridad personalizado:

1. Busque la configuración de red:
 - Para un clúster de Amazon Redshift aprovisionado, elija la pestaña Propiedades y, a continuación, en Configuración de red y seguridad, seleccione la VPC de su clúster.
 - Para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, elija Configuración del grupo de trabajo. Elija el grupo de trabajo de la lista. A continuación, en Acceso a datos, en el panel Red y seguridad, elija Editar.
2. Configure la puerta de enlace de Internet y la tabla de enrutamiento para su VPC. Elija la VPC por su nombre para iniciar la configuración. Abra el panel de VPC. Para conectarse a un clúster o grupo de trabajo de acceso público desde Internet, se debe adjuntar una puerta de enlace de Internet a la tabla de enrutamiento. Puede configurarlo si elige Tablas de enrutamiento en el panel de VPC. Confirme que la puerta de enlace de Internet objetivo está establecida con la fuente 0.0.0.0/0 o un CIDR de IP público. La tabla de enrutamiento debe estar asociada a VPC en la que se encuentra el clúster. Para obtener más información sobre la configuración del acceso a Internet para una VPC, como lo que se describe aquí, consulte [Habilitar el acceso a Internet](#) en la documentación de Amazon VPC. Para obtener más información sobre la configuración de una tabla de enrutamiento, consulte [Configurar tablas de enrutamiento](#).
3. Después de configurar la puerta de enlace de Internet y la tabla de enrutamiento, vuelva a la configuración de red de Redshift. Abra el acceso entrante; para ello, elija el grupo de seguridad y, a continuación, las reglas de entrada. Elija Editar reglas de entrada.
4. Elija el Protocolo y el Puerto para la regla o reglas de entrada, según sus necesidades, para permitir el tráfico de los clientes. Para un clúster RA3, seleccione un puerto en los intervalos 5431-5455 o 8191-8215. Cuando haya terminado, guarde cada regla.
5. Edite la configuración De acceso público para habilitarla. Puede hacerlo desde el menú Acciones de su clúster o grupo de trabajo.

Al activar la configuración de acceso público, Redshift crea una dirección IP elástica. Es una dirección IP estática que está asociada a su cuenta de AWS. Los clientes externos a la VPC pueden utilizarla para conectarse.

Para obtener más información sobre la configuración de su grupo de seguridad, consulte [Grupos de seguridad de Amazon Redshift](#).

Puede probar sus reglas conectándose con un cliente; realice lo siguiente si se conecta a Amazon Redshift sin servidor. Una vez finalizada la configuración de red, conéctese con su herramienta cliente, como [Amazon Redshift RSQL](#). Si utiliza su dominio de Amazon Redshift Serverless como host, ingrese lo siguiente:

```
rsql -h workgroup-name.account-id.region.amazonaws.com -U admin -d dev -p 5439
```

Accesibilidad privada con configuración de grupo de seguridad predeterminada o personalizada

Cuando no se comunica a través de Internet con su clúster o grupo de trabajo, se habla de acceso privado. Si eligió el grupo de seguridad predeterminado cuando lo creó, el grupo de seguridad incluye las siguientes reglas de comunicación predeterminadas:

- Una regla de entrada que permite el tráfico de todos los recursos asignados al grupo de seguridad.
- Una regla de salida que permite todo el tráfico saliente. El destino de esta regla es 0.0.0.0/0. En notación de enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR), representa todas las direcciones IP posibles.

Puede ver las reglas en la consola si selecciona el grupo de seguridad de su clúster o grupo de trabajo.

Si tanto su clúster o grupo de trabajo como su cliente utilizan el grupo de seguridad predeterminado, no es necesaria ninguna configuración adicional para permitir el tráfico de red. Pero si elimina o modifica alguna regla del grupo de seguridad predeterminado para Redshift o el cliente, esto ya no será aplicable. En este caso, debe configurar reglas para permitir la comunicación entrante y saliente. Una configuración común del grupo de seguridad es la siguiente:

- Para una instancia de Amazon EC2 cliente:
 - Una regla de entrada que permite la dirección IP del cliente.
 - Una regla de salida que permite el intervalo de direcciones IP (bloque de CIDR) de todas las subredes proporcionadas para el uso de Redshift. O puede especificar 0.0.0.0/0, que son todos los intervalos de direcciones IP.
- Para su clúster o grupo de trabajo de Redshift:

- Una regla de entrada que permite el grupo de seguridad cliente.
- Una regla de salida que permite el tráfico a 0.0.0.0/0. Normalmente, la regla de salida permite todo el tráfico saliente. Opcionalmente, puede agregar una regla de salida para permitir el tráfico al grupo de seguridad cliente. En este caso opcional, no siempre es necesaria una regla de salida, ya que se permite que el tráfico de respuesta de cada solicitud llegue a la instancia. Para obtener más detalles sobre el comportamiento de las solicitudes y respuestas, consulte [Grupos de seguridad](#) en la guía del usuario de Amazon VPC.

Si cambia la configuración de cualquier subred o grupo de seguridad especificado para el uso de Redshift, es posible que tenga que cambiar las reglas de tráfico en consecuencia para mantener abierta la comunicación. Para obtener más información sobre la creación de reglas de entrada y salida, consulte [Bloques CIDR de VPC](#) en la guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener más información acerca de cómo conectarse a Amazon Redshift desde un cliente, consulte [Configuración de conexiones en Amazon Redshift](#).

Subredes para recursos de Redshift

Usted crea un grupo de subred si aprovisiona el clúster en su nube privada virtual (VPC). Cada VPC puede tener una o más subredes, que son subconjuntos de direcciones IP dentro de la VPC que le permiten agrupar recursos según las necesidades de seguridad y operación. Cuando crea un clúster aprovisionado, crea un grupo de subredes para especificar un conjunto de subredes en la VPC. En el Panel de clústeres aprovisionados, puede buscar y editar los grupos de subredes de clústeres en Configuraciones. Durante la configuración inicial de un clúster aprovisionado, especifique un grupo de subredes y Amazon Redshift creará el clúster en una de las subredes. Para obtener más información acerca del servicio VPC, consulte la página de detalles del producto de [Amazon VPC](#).

La configuración de subredes para un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor es similar a la de un clúster aprovisionado, pero los pasos difieren ligeramente. Al crear y configurar un grupo de trabajo sin servidor, se especifican las subredes para el grupo de trabajo y se agregan a una lista. Puede ver las subredes de un grupo de trabajo existente si selecciona las propiedades del grupo de trabajo, en el Panel sin servidor. Están disponibles en las propiedades de Red y seguridad. Para obtener más información, consulte [Creación de un grupo de trabajo con un espacio de nombres](#).

Para obtener más información acerca de la creación de una VPC, vaya a la documentación de la [Guía del usuario de Amazon VPC](#).

Después de crear un grupo de subredes para un clúster aprovisionado, o de elegir subredes para un grupo de trabajo sin servidor, es posible eliminar subredes agregadas con anterioridad o agregar

más. Puede realizar estos cambios mediante la consola o con las operaciones de la API. Para obtener más información sobre las operaciones de la API para un clúster aprovisionado, consulte [ModifyClusterSubnetGroup](#). Para conocer las operaciones de la API para un grupo de trabajo Sin servidor, consulte [UpdateWorkgroup](#).

Puede aprovisionar un clúster en una de las subredes del grupo de subredes. Un grupo de subred de clúster le permite especificar un conjunto de subredes en su virtual private cloud (VPC).

Warning

Durante las operaciones de mantenimiento del clúster, como el cambio de tamaño clásico, la pausa y la reanudación, las conmutaciones por error de multi-AZ u otros eventos, es posible que sus nodos de computación aprovisionados se trasladen a otra subred dentro de su grupo de subredes del clúster de Amazon Redshift. Tenga en cuenta que todas las subredes de un grupo de subredes deben tener las mismas reglas de entrada y salida de ACL de red y las mismas rutas de tabla de enrutamiento. Esto garantiza la conectividad hacia los recursos de computación de Amazon Redshift y desde ellos, para que puedan comunicarse y funcionar de forma óptima tras dichos eventos de mantenimiento. Evite agregar subredes con distintas configuraciones de ACL de red o de tabla de enrutamiento al mismo grupo de subredes del clúster de Amazon Redshift.

Para obtener más información sobre cómo configurar las subredes, consulte [Subredes para la VPC](#) en la guía del usuario de Amazon VPC. Para obtener más información sobre las implementaciones multi-AZ de Redshift, consulte [Multi-AZ deployment \(Implementación Multi-AZ\)](#) en la guía de administración de Redshift. En la guía de administración de Redshift también se trata [Redimensionamiento de un clúster](#).

Creación de un grupo de subredes de clúster

En el procedimiento siguiente se explica cómo crear un grupo de subredes para un clúster aprovisionado. Debe tener al menos un grupo de subred de clúster definido para aprovisionar un clúster en una Virtual Private Cloud (VPC, Nube virtual privada).

Creación de un grupo de subredes de un clúster aprovisionado

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Subnet groups (Grupos de subredes). Se muestra la lista de grupos de subredes.
3. Seleccione Create cluster subnet group (Crear grupo de subred de clúster) para mostrar la página de creación.
4. Introduzca información para el grupo de subredes, incluidas las subredes que desea añadir.
5. Elija Create cluster subnet group (Crear grupo de subred de clúster) para crear el grupo con las subredes que eligió.

 Note

Para obtener información sobre cómo crear un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor con una colección de subredes, consulte [Creación de un grupo de trabajo con un espacio de nombres](#) o [Creación de una subred](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Modificación de un grupo de subredes de clúster

Después de crear un grupo de subredes, puede modificar la información en la consola de Amazon Redshift. En el siguiente procedimiento se explica cómo modificar un grupo de subredes para un clúster aprovisionado.

Modificación de un grupo de subredes de un clúster aprovisionado

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Subnet groups (Grupos de subredes). Se muestra la lista de grupos de subredes.
3. Elija el grupo de subredes que modificar.
4. Para Actions (Acciones), seleccione Modify (Modificar) para mostrar los detalles del grupo de subredes.
5. Actualice la información para el grupo de subredes.
6. Seleccione Save (Guardar) para modificar el grupo.

Cambiar o eliminar subredes en algunos casos requiere pasos adicionales. Por ejemplo, este artículo del AWS Knowledge Center, [¿Cómo muevo mi clúster de Amazon Redshift aprovisionado a una subred diferente?](#), describe un caso de uso que cubre el traslado de un clúster.

Eliminación de un grupo de subredes de un clúster aprovisionado

Cuando termine de usar un grupo de subredes de clústeres, debería limpiarlo mediante la eliminación del grupo. En el procedimiento siguiente se explican los pasos para eliminar un grupo de subredes para un clúster aprovisionado.

Pasos para eliminar un grupo de subredes de clúster

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Configurations (Configuraciones) y, a continuación, elija Subnet groups (Grupos de subredes). Se muestra la lista de grupos de subredes.
3. Elija el grupo de subredes que eliminar, luego seleccione Delete (Eliminar).

Note

No puede eliminar un grupo de subredes de clúster que es utilizado por algún clúster.

Bloqueo del acceso público a VPC y subredes

El bloqueo de acceso público (BPA) a VPC es una característica de seguridad centralizada que puede utilizar para bloquear recursos en VPC y subredes de su propiedad en una Región de AWS para que no lleguen a Internet o sean accesibles desde Internet a través de puertas de enlace de Internet y puertas de enlace de Internet de solo salida. Si activa esta característica en una Cuenta de AWS, esto afectará, de forma predeterminada, a cualquier VPC o subred que utilice Amazon Redshift. Esto significa que Amazon Redshift bloquea todas las operaciones al público.

Si tiene activado BPA para VPC y quiere utilizar las API de Amazon Redshift a través de la Internet pública, debe añadir una exclusión para usar las API de Amazon EC2 para su VPC o subred. Las exclusiones pueden tener cualquiera de los siguientes modos:

- Bidireccional: se permite todo el tráfico de Internet hacia y desde las VPC y subredes excluidas.

- Solo de salida: se permite el tráfico de Internet saliente desde las VPC y subredes excluidas. Se bloquea el tráfico de Internet entrante a las VPC y subredes excluidas. Esto solo se aplica cuando BPA está establecido en el modo bidireccional.

Las exclusiones de BPA para VPC designan una VPC completa o una subred específica dentro de una VPC como apta para el acceso público. Las interfaces de red que están dentro de ese límite respetan los controles de red de las VPC habituales, como los grupos de seguridad, las tablas de enrutamiento y las ACL de red, en lo que respecta a si esa interfaz tiene una ruta y acceso a la Internet pública. Para obtener más información sobre cómo añadir exclusiones, consulte [Crear y eliminar exclusiones](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Clústeres aprovisionados

Un grupo de subred es una combinación de subredes de la misma VPC. Si un grupo de subredes de un clúster aprovisionado está en una cuenta que tiene el BPA para VPC activado, se bloquean las siguientes capacidades:

- Crear un clúster público
- Restaurar un clúster público
- Modificar un clúster privado para que sea público
- Añadir una subred con el BPA para VPC activado en el grupo de subredes cuando hay al menos un clúster público dentro del grupo

Clústeres sin servidor

Redshift sin servidor no utiliza grupos de subredes. En su lugar, cada clúster tiene su propio conjunto de subredes. Si un grupo de trabajo está en una cuenta que tiene el BPA para VPC activado, se bloquean las siguientes capacidades:

- Crear un grupo de trabajo de acceso público
- Modificar un grupo de trabajo privado para que sea público
- Añadir una subred con el BPA para VPC activado en el grupo de trabajo cuando ese grupo de trabajo es público

Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado de Redshift

Cuando utiliza el enrutamiento de VPC mejorado de Amazon Redshift, este servicio fuerza todo el tráfico [COPY](#) y [UNLOAD](#) entre el clúster y los repositorios de datos a que pase por la nube virtual privada (VPC) en función del servicio Amazon VPC. Mediante el enrutamiento de VPC mejorado, puede utilizar características de VPC estándar, como [grupos de seguridad de VPC](#), [listas de control de acceso \(ACL\) a la red](#), [puntos de conexión de la VPC](#), [políticas de punto de conexión de la VPC](#), [gateways de Internet](#) y servidores de [sistema de nombres de dominio \(DNS\)](#), tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon VPC. Puede usar estas características para controlar el flujo de los datos entre el clúster de Amazon Redshift y otros recursos. Cuando utiliza el direccionamiento de VPC mejorado para direccionar el tráfico a través de la VPC, también puede utilizar [registros de flujo de VPC](#) para supervisar el tráfico COPY y UNLOAD.

Los clústeres de Amazon Redshift y los grupos de trabajo Amazon Redshift sin servidor admiten un enrutamiento de VPC mejorado. No puede utilizar el enrutamiento de VPC mejorado con Redshift Spectrum. Para obtener más información, consulte [Acceso a los buckets de Amazon S3 con Redshift Spectrum](#).

Si el enrutamiento de VPC mejorado no está activado, Amazon Redshift dirige el tráfico a través de Internet, incluido el tráfico a otros servicios dentro de la red de AWS.

Important

Puesto que el enrutamiento de VPC mejorado afecta la forma en la que Amazon Redshift accede a otros recursos, los comandos COPY y UNLOAD podrían presentar error a menos que configure la VPC correctamente. Debe crear una ruta de acceso a la red específica entre la VPC del clúster y los recursos de datos, como se describe a continuación.

Cuando ejecuta un comando COPY o UNLOAD en un clúster que tiene el enrutamiento de VPC mejorado activado, la VPC dirige el tráfico al recurso especificado mediante la ruta de red más estricta, o más específica, disponible.

Por ejemplo, puede configurar las siguientes rutas en la VPC:

- Puntos de conexión de VPC: en el caso del tráfico dirigido a un bucket de Amazon S3 en la misma región de AWS que el clúster o grupo de trabajo, puede crear un punto de conexión de VPC para

dirigir el tráfico al bucket de forma directa. Cuando utiliza los puntos de conexión de la VPC, puede adjuntar una política de punto de conexión para administrar el acceso a Amazon S3. Para obtener más información acerca del uso de puntos de conexión con Redshift, consulte [Control del tráfico de base de datos con puntos de conexión de VPC](#). Si utiliza Lake Formation, puede encontrar más información sobre cómo establecer una conexión privada entre la VPC y AWS Lake Formation en [Puntos de conexión de VPC de AWS Lake Formation y de interfaz \(AWS PrivateLink\)](#).

 Note

Cuando utilice puntos de conexión de VPC de Redshift con puntos de conexión de puerta de enlace de VPC de Amazon S3, debe habilitar el enrutamiento de VPC mejorado en Redshift. Para obtener más información, consulte [Puntos de conexión de puerta de enlace para Amazon S3](#).

- Gateway NAT: puede conectarse a un bucket de Amazon S3 en otra región de AWS y a otro servicio dentro de la red de AWS. También puede obtener acceso a una instancia de alojamiento fuera de la red de AWS. Para ello, configure una [gateway de conversión de la dirección de red \(NAT\)](#), tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon VPC.
- Gateway de Internet: para conectarse a servicios de AWS fuera de la VPC, puede adjuntar una [gateway de Internet](#) a la subred de la VPC, tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para utilizar una puerta de enlace de Internet, el clúster o grupo de trabajo debe ser accesible de forma pública para permitir a otros servicios comunicarse con él.

Para obtener más información, consulte [Puntos de enlace de la VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

El uso de Enhanced VPC Routing no supone ningún cargo adicional. Es posible que incurra en cargos adicionales por transferencia de datos para determinadas operaciones. Estos incluyen distintas operaciones, como utilizar UNLOAD en Amazon S3 en una región de AWS diferente. COPY de Amazon EMR o Secure Shell (SSH) con direcciones IP públicas. Para obtener más información acerca de los precios, consulte [Precios de Amazon EC2](#).

Temas

- [Control del tráfico de base de datos con puntos de conexión de VPC](#)
- [Activación del enrutamiento de VPC mejorado](#)
- [Acceso a los buckets de Amazon S3 con Redshift Spectrum](#)

Control del tráfico de base de datos con puntos de conexión de VPC

Puede utilizar un punto de conexión de VPC para crear una conexión administrada entre el clúster de Amazon Redshift o sin servidor de una VPC y Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Cuando lo haga, el tráfico de COPY y UNLOAD entre el clúster y los datos de Amazon S3 permanecerá en Amazon VPC. Puede adjuntar una política de punto de conexión al punto de conexión para administrar con más precisión el acceso a los datos. Por ejemplo, puede agregar una política al punto de conexión de la VPC que permita la descarga de datos únicamente en un bucket específico de Amazon S3 en la cuenta.

Para utilizar los puntos de conexión de VPC, cree un punto de conexión de VPC para la VPC en la que está el almacenamiento de datos y, a continuación, active el enrutamiento de VPC mejorado. Puede activar el enrutamiento de VPC mejorado cuando cree su clúster o grupo de trabajo, o puede modificar un clúster o grupo de trabajo en una VPC para que utilice el enrutamiento de VPC mejorado.

Un punto de conexión de VPC utiliza tablas de enrutamiento para controlar el enrutamiento del tráfico entre un clúster o grupo de trabajo de la VPC y Amazon S3. Todos los clústeres y grupos de trabajo de subredes asociados a las tablas de enrutamiento especificadas utilizan automáticamente ese punto de conexión para acceder al servicio.

La VPC utiliza la ruta más específica, o más restrictiva, que coincida con el tráfico para determinar cómo enrutarlo. Por ejemplo, suponga que tiene una ruta en la tabla de enrutamiento para todo el tráfico de Internet (0.0.0.0/0) que apunta a una gateway de Internet y un punto de conexión de Amazon S3. En este caso, se prefiere la ruta del punto de conexión para todo el tráfico destinado a Amazon S3. Esto se debe a que el rango de direcciones IP para el servicio Amazon S3 es más específico que 0.0.0.0/0. En este ejemplo, el resto del tráfico de Internet se dirige a su puerta de enlace de Internet, incluido el tráfico destinado a los buckets de Amazon S3 de otras Regiones de AWS.

Para obtener más información sobre creación de puntos de conexión, consulte [Crear un punto de conexión de VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Las políticas de punto de conexión se utilizan para controlar el acceso desde su clúster o grupo de trabajo a los buckets de Amazon S3 que contienen sus archivos de datos. Para tener un control más específico, de forma opcional, puede adjuntar una política de puntos de enlace personalizada. Para obtener más información, consulte [Control del acceso a los servicios con políticas de punto de conexión](#) en la Guía del usuario de AWS PrivateLink.

 Note

AWS Database Migration Service (AWS DMS) es un servicio en la nube que hace posible la migración de bases de datos relacionales, almacenamientos de datos y otros tipos de almacenes de datos. Puede conectarse a cualquier base de datos de origen o destino de AWS, incluida una base de datos de Amazon Redshift habilitada para VPC, con algunas restricciones de configuración. La compatibilidad de los puntos de conexión de Amazon VPC facilita a AWS DMS mantener la seguridad de la red integral para las tareas de replicación. Para obtener más información sobre el uso de Redshift con AWS DMS, consulte [Configuración de puntos de conexión de VPC como puntos de conexión de origen y destino de AWS DMS](#) en la Guía del usuario de AWS Database Migration Service.

El uso de puntos de enlace no supone ningún cargo adicional. Se aplicará la tarifa estándar por la transferencia de datos y el uso de recursos. Para obtener más información acerca de los precios, consulte [Precios de Amazon EC2](#).

Activación del enrutamiento de VPC mejorado

Puede activar el enrutamiento de VPC mejorado cuando cree o modifique un clúster y cuando cree o modifique un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor.

Para trabajar con el enrutamiento de VPC mejorado, el clúster o grupo de trabajo sin servidor debe cumplir los siguientes requisitos y restricciones:

- El clúster debe estar en una VPC.

Si adjunta un punto de conexión de VPC de Amazon S3, el punto de conexión de VPC se utilizará solo para acceder a los buckets de Amazon S3 de la misma región de AWS. Para acceder a buckets de otra región de AWS (sin utilizar el punto de conexión de VPC) o para acceder a otros servicios de AWS, haga que su clúster o grupo de trabajo sin servidor sea de acceso público o utilice una [puerta de enlace de traducción de direcciones de red \(NAT\)](#). Para obtener más información, consulte [Creación de un clúster de Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC](#).

- Debe habilitar la resolución del servicio de nombres de dominio (DNS) en la VPC. O bien, si está utilizando su propio servidor de DNS, asegúrese de que las solicitudes de DNS a Amazon S3 se resuelvan correctamente en las direcciones IP mantenidas por AWS. Para obtener más información, consulte [Utilización de DNS con su VPC](#) en la Guía del usuario de Amazon VPC.

- Los nombres de host de DNS deben estar habilitados en la VPC. Los nombres de host DNS están habilitados de forma predeterminada.
- Las políticas de punto de conexión de la VPC deben permitir el acceso a cualquier bucket de Amazon S3 utilizado con llamadas a COPY, UNLOAD o CREATE LIBRARY en Amazon Redshift, incluido el acceso a cualquier archivo de manifiesto involucrado. Para utilizar COPY desde hosts remotos, las políticas de puntos de enlace deben permitir el acceso a cada máquina del host. Para obtener más información, consulte [Permisos de IAM para COPY, UNLOAD y CREATE LIBRARY](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Activación del enrutamiento de VPC mejorado para un clúster aprovisionado

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Provisioned clusters dashboard (Panel de clústeres aprovisionados) y, a continuación, elija Create cluster (Crear clúster) e ingrese las propiedades de Cluster details (Detalles del clúster).
3. Para mostrar la sección Additional configurations (Configuraciones adicionales), seleccione Use defaults (Usar valores predeterminados).
4. Vaya a la sección Network and security (Red y seguridad).
5. Para activar Enhanced VPC routing (Enrutamiento de VPC mejorado), elija Turn on (Activar) para forzar el tráfico del clúster a través de la VPC.
6. Seleccione Create cluster (Crear clúster) para crearlo. El clúster tardará varios minutos antes de estar listo para su uso.

Activación del enrutamiento de VPC mejorado para Amazon Redshift sin servidor

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.
2. En el menú de navegación, elija Serverless dashboard (Panel de control sin servidor) y, a continuación, elija Create workgroup (Crear grupo de trabajo) e ingrese las propiedades del grupo de trabajo.
3. Vaya a la sección Network and security (Red y seguridad).
4. Seleccione Turn on enhanced VPC routing (Activar enrutamiento de VPC mejorado) para enrutar el tráfico de red a través de la VPC.

5. Elija Next (Siguiente) y termine de ingresar las propiedades de su grupo de trabajo hasta que use Create (Crear) para crear el grupo de trabajo.

Acceso a los buckets de Amazon S3 con Redshift Spectrum

En general, Amazon Redshift Spectrum no admite el enrutamiento de VPC mejorado con clústeres aprovisionados, aunque un clúster aprovisionado puede consultar tablas externas de Amazon S3 cuando el enrutamiento de VPC mejorado está habilitado.

El enrutamiento de VPC mejorado de Amazon Redshift envía tráfico específico a través de la VPC, lo que significa que todo el tráfico entre el clúster y los buckets de Amazon S3 está obligado a pasar por la VPC de Amazon. Dado que Redshift Spectrum se ejecuta en recursos gestionados por AWS que son propiedad de Amazon Redshift pero se encuentran fuera de su VPC, Redshift Spectrum no utiliza el enrutamiento de VPC mejorado.

El tráfico entre Redshift Spectrum y Amazon S3 se enruta de forma segura a través de la red privada de AWS, fuera de su VPC. El tráfico en tránsito se firma con el protocolo Signature Version 4 (SIGv4) de Amazon y se cifra mediante HTTPS. La autorización para este tráfico se basa en el rol de IAM que se adjunta a su clúster de Amazon Redshift. Para administrar aún más el tráfico de Redshift Spectrum, puede modificar el rol de IAM de su clúster y la política adjunta al bucket de Amazon S3. Es posible que también deba configurar su VPC de manera que permita que su clúster acceda a AWS Glue o a Athena, tal como se detalla a continuación.

Tenga en cuenta que el enrutamiento de VPC mejorado afecta a la forma en la que Amazon Redshift accede a otros recursos, las consultas podrían presentar error a menos que configure la VPC correctamente. Para obtener más información, consulte [Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado de Redshift](#), que analiza con más detalle la creación de un punto de conexión de VPC, una puerta de enlace NAT y otros recursos de red para dirigir el tráfico a los buckets de Amazon S3.

Note

Amazon Redshift sin servidor admite el enrutamiento de VPC mejorado para consultas a tablas externas en Amazon S3. Para obtener más información sobre la configuración, consulte [Carga de datos desde Amazon S3](#) en la Guía de introducción a Amazon Redshift sin servidor.

Configuración de la política de permisos al utilizar Amazon Redshift Spectrum

Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice Redshift Spectrum:

- [Políticas de acceso a buckets de Amazon S3 y roles de IAM](#)
- [Permisos para asumir el rol de IAM](#)
- [Registro y auditoría del acceso a Amazon S3](#)
- [Acceso a AWS Glue o Amazon Athena](#)

Políticas de acceso a buckets de Amazon S3 y roles de IAM

Puede controlar el acceso a los datos en sus buckets de Amazon S3 usando una política de bucket adjunta al bucket y un rol de IAM adjunto a un clúster aprovisionado.

Redshift Spectrum en clústeres aprovisionados no puede acceder a los datos almacenados en buckets de Amazon S3 que usen una política de bucket que limite el acceso únicamente a los puntos de conexión de VPC especificados. En su lugar, use una política de bucket que limite el acceso a únicamente entidades principales específicas, como a una cuenta de AWS específica o usuarios específicos.

Para el rol de IAM al cual se le concede acceso al bucket, utilice una relación de confianza que permita que únicamente la entidad principal del servicio Amazon Redshift asuma el rol. Cuando se adjunta al clúster, el rol solo se puede usar en el contexto de Amazon Redshift y no se puede compartir fuera del clúster. Para obtener más información, consulte [Restricción de acceso a los roles de IAM](#). También se puede utilizar una política de control de servicio (SCP) para restringir aún más el rol; consulte [Impedir que los usuarios y roles de IAM realicen los cambios especificados, con una excepción para un rol de administrador especificado](#) en la Guía del usuario de AWS Organizations.

Note

Para utilizar Redshift Spectrum, no puede haber ninguna política de IAM que bloquee el uso de direcciones URL prefirmadas de Amazon S3. Las URL prefirmadas generadas por Amazon Redshift Spectrum son válidas durante 1 hora para que Amazon Redshift tenga tiempo suficiente para cargar todos los archivos del bucket de Amazon S3. Se genera una URL prefirmada única para cada archivo escaneado por Redshift Spectrum. Para las políticas de bucket que incluyen una acción `s3:signatureAge`, asegúrese de establecer el valor en al menos 3 600 000 milisegundos.

El siguiente ejemplo de política de bucket permite acceder al bucket especificado propiedad de la cuenta de AWS 123456789012.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BucketPolicyForSpectrum",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:role/redshift"]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucketVersions",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Permisos para asumir el rol de IAM

El rol que se adjuntó a su clúster debería tener una relación de confianza que permita que el servicio Amazon Redshift sea el único en asumirlo, tal como se muestra a continuación.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "redshift.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Para obtener más información, consulte [Políticas de IAM para Redshift Spectrum](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Registro y auditoría del acceso a Amazon S3

Uno de los beneficios de usar el enrutamiento de VPC mejorado de Amazon Redshift es que todo el tráfico COPY y UNLOAD queda registrado en los registros de flujo de la VPC. El tráfico originado en Redshift Spectrum que se dirige a Amazon S3 no pasa por la VPC, por lo que no queda registrado en el registro de flujo de la VPC. Cuando Redshift Spectrum accede a los datos en Amazon S3, realiza estas operaciones en el contexto de la cuenta de AWS y de los respectivos privilegios del rol. Puede registrar y auditar el acceso a Amazon S3 mediante el registro de acceso al servidor en AWS CloudTrail y Amazon S3.

Asegúrese de que los rangos de IP de S3 estén agregados a la lista de permitidos. Para obtener más información acerca de los rangos de IP de S3 necesarios, consulte [Aislamiento de red](#).

Registros de AWS CloudTrail

Para rastrear todo el acceso a objetos en Amazon S3, incluido el acceso a Redshift Spectrum, habilite el registro de CloudTrail para objetos de Amazon S3.

Puede utilizar CloudTrail para ver, buscar, descargar, archivar, analizar y responder a la actividad de la cuenta en su infraestructura de AWS. Para obtener más información, consulte [Introducción a CloudTrail](#).

De forma predeterminada, CloudTrail solo realiza un seguimiento de las acciones en el nivel de bucket. Para realizar un seguimiento de las acciones en el nivel del objeto (como GetObject), habilite eventos de datos y administración para cada bucket registrado.

Registro de acceso al servidor de Simple Storage Service (Amazon S3)

El registro de acceso al servidor brinda registros detallados para las solicitudes realizadas a un bucket. La información del registro de acceso puede ser útil en auditorías de acceso y seguridad. Para obtener más información, consulte [Cómo habilitar el registro de acceso al servidor](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.

Para obtener más información, consulte la publicación [How to Use Bucket Policies and Apply Defense-in-Depth to Help Secure Your Amazon S3 Data](#) en el blog de seguridad de AWS.

Acceso a AWS Glue o Amazon Athena

Redshift Spectrum accede a su catálogo de datos en AWS Glue o Athena. Otra opción es utilizar un metaalmacén de Hive específico para su catálogo de datos.

Para habilitar el acceso a AWS Glue o Athena, configure su VPC con una gateway de Internet o una gateway NAT. Configure los grupos de seguridad de la VPC de manera que permitan el tráfico saliente hacia los puntos de enlace públicos de AWS Glue y Athena. Alternativamente, puede configurar un punto de conexión de la VPC de la interfaz para que AWS Glue acceda a su AWS Glue Data Catalog. Cuando se utiliza un punto de conexión de interfaz de la VPC, la comunicación entre la VPC y AWS Glue se lleva a cabo dentro de la red de AWS. Para obtener más información, consulte [Creación de un punto de conexión de interfaz](#).

Puede configurar las siguientes rutas en la VPC:

- Gateway de Internet: para conectarse a servicios de AWS fuera de la VPC, puede adjuntar una [gateway de Internet](#) a la subred de la VPC, tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon VPC. Para utilizar una puerta de enlace de Internet, un clúster aprovisionado debe tener una dirección IP pública para permitir que otros servicios se comuniquen con él.
- Gateway NAT: para conectarse a un bucket de Amazon S3 que esté en otra región de AWS o a otro servicio de la red de AWS, configure una [gateway de conversión de las direcciones de red \(NAT\)](#), tal como se describe en la Guía del usuario de Amazon VPC. También use esta configuración para obtener acceso a una instancia de alojamiento fuera de la red de AWS.

Para obtener más información, consulte [Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado de Redshift](#).

Eventos de Amazon Redshift

Amazon Redshift realiza un seguimiento de los eventos de clúster y retiene información sobre ellos durante varias semanas en su cuenta de AWS. Amazon Redshift brinda información sobre cada evento, como la fecha en la que se produjo, una descripción de él, su fuente (por ejemplo, un clúster, un grupo de parámetros o una instantánea) y el ID de la fuente.

Amazon Redshift proporciona una notificación con antelación para algunos eventos. Estos eventos tienen una categoría de evento de `pending`. Por ejemplo, enviamos una notificación con antelación si se requiere una actualización de hardware para alguno de los nodos de su clúster. Puede suscribirse a los eventos pendientes de la misma forma que a otros eventos de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Suscripciones a notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift](#).

Puede utilizar la consola de administración de Amazon Redshift, la API de Amazon Redshift o el AWS SDK para obtener información de los eventos. Puede obtener una lista de todos los eventos o aplicar filtros, como duración del evento o fecha de comienzo y finalización, para obtener la información de eventos en un período específico.

También puede obtener eventos generados por un tipo de origen específico, como eventos de clúster o de grupo de parámetros. La columna `Source` (Fuente) muestra el nombre de recurso y el tipo de recurso que desencadena una acción determinada.

Puede crear suscripciones de notificaciones de eventos de Amazon Redshift que especifiquen un conjunto de filtros de eventos. Cuando un evento coincide con los criterios de filtro, Amazon Redshift usa Amazon Simple Notification Service para informarle activamente que se ha producido el evento.

Para ver una lista de los eventos de Amazon Redshift por categoría y tipo de fuente, consulte [the section called “Notificaciones de eventos de clúster aprovisionado”](#).

Suscripciones a notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift

Amazon Redshift utiliza Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para comunicar notificaciones de eventos de Amazon Redshift. Habilita las notificaciones mediante la creación de una suscripción a eventos de Amazon Redshift. Puede recibir notificaciones cada vez que ocurra un evento acerca de un clúster, una instantánea, un grupo de seguridad o un grupo de parámetros determinado. La forma más sencilla de crear una suscripción es a través de la consola

de Amazon SNS. Para obtener información sobre cómo crear un tema de Amazon SNS y suscribirse a él, consulte [Introducción a Amazon SNS](#).

En la suscripción de Amazon Redshift, especifica un conjunto de filtros para los eventos de Amazon Redshift y un tema de Amazon SNS. Siempre que se produce un evento que coincide con los criterios de filtrado, Amazon Redshift publica un mensaje de notificación en el tema de Amazon SNS.

Luego, Amazon SNS transmite el mensaje a cualquier consumidor de Amazon SNS que tenga una suscripción de Amazon SNS al tema. Los mensajes que se envían a los consumidores de Amazon SNS pueden estar en cualquier formato que Amazon SNS admita en una región de AWS, como un email, un mensaje de texto o una llamada a un punto de conexión HTTP. Por ejemplo, todas las regiones admiten notificaciones por correo electrónico, pero las notificaciones por SMS solo pueden crearse en la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia).

 Note

Actualmente, solo puede crear una suscripción a eventos a un tema estándar de Amazon SNS (no a un tema FIFO de Amazon SNS). Para obtener más información, consulte [Fuentes de eventos de Amazon SNS](#) en la Guía para desarrolladores de Amazon Simple Notification Service.

Cuando crea una suscripción a notificaciones de eventos, debe especificar uno o más filtros de eventos. Amazon Redshift envía notificaciones a través de la suscripción cada vez que se produzca un evento que coincida con todos los criterios de filtrado. Los criterios de filtro incluyen el tipo de origen (como un clúster o una snapshot), el ID de origen (como el nombre de un clúster o de una snapshot), la categoría del evento (como supervisión o seguridad) y la gravedad del evento (como INFO o ERROR).

Si crea las suscripciones a notificaciones de eventos a través de la CLI o la API, debe crear un tema de Amazon Simple Notification Service y suscribirse a dicho tema con la consola de Amazon SNS o la API de Amazon SNS. También deberá conservar el Nombre de recurso de Amazon (ARN) del tema, ya que este se utiliza al enviar los comandos de la CLI o las acciones de la API.

Puede desactivar las notificaciones fácilmente y sin eliminar una suscripción mediante la configuración del botón de opción Enabled (Habilitado) en No en la AWS Management Console o mediante la configuración del parámetro Enabled en false a través de la API o la CLI de Amazon Redshift.

En una suscripción a un evento de Amazon Redshift, se pueden especificar los siguientes criterios para el evento:

- Para el tipo de origen, los valores son clúster, snapshot, grupos de parámetros y grupos de seguridad.
- El ID de origen de un recurso como `my-cluster-1` o `my-snapshot-20130823`. El ID debe corresponder a un recurso en la misma región de AWS que la suscripción a eventos.
- Para la categoría del evento, los valores son configuración, administración, supervisión, seguridad y pendiente.
- Para la gravedad del evento, los valores son INFO o ERROR.

Los criterios de evento pueden especificarse de manera independiente, con la excepción de que debe especificar un tipo de origen antes de poder especificar los ID de origen en la consola. Por ejemplo, puede especificar una categoría de evento sin tener que especificar un tipo de origen, un ID de origen o la gravedad. Si bien puede especificar el ID de origen para recursos que no son del tipo especificado en el tipo de origen, no se enviarán notificaciones para eventos desde esos recursos. Por ejemplo, si especifica un tipo de origen de un clúster y el ID de un grupo de seguridad, ninguno de los eventos suscitados por ese grupo de seguridad coincidirá con los criterios del filtro del tipo de origen, por lo que no se enviarán notificaciones para esos eventos.

Amazon Redshift envía una notificación cada vez que hay un evento que coincide con todos los criterios especificados en una suscripción. Algunos ejemplos de los conjuntos de eventos que se devuelven son:

- La suscripción especifica un tipo de origen de un clúster, un ID de origen de `my-cluster-1`, una categoría de supervisión y una gravedad ERROR. La suscripción enviará notificaciones solo para los eventos de supervisión con una gravedad ERROR desde `my-cluster-1`.
- La suscripción especifica un tipo de origen de un clúster, una categoría de configuración y una gravedad INFO. La suscripción enviará notificaciones por los eventos de configuración con la severidad INFO desde cualquier clúster de Amazon Redshift en la cuenta de AWS.
- La suscripción especifica una categoría de configuración y una gravedad INFO. La suscripción enviará notificaciones por los eventos de configuración con la severidad INFO desde cualquier recurso de Amazon Redshift en la cuenta de AWS.
- La suscripción especifica una gravedad ERROR. La suscripción enviará notificaciones por todos los eventos con la severidad ERROR desde cualquier recurso de Amazon Redshift en la cuenta de AWS.

Si elimina o cambia el nombre de un objeto al que se hace referencia como ID de origen en una suscripción existente, la suscripción permanecerá activa, pero no habrá eventos para reenviar desde ese objeto. Si luego crea un objeto nuevo con el mismo nombre al que se hace referencia en la suscripción como ID de origen, la suscripción comenzará a enviar notificaciones de eventos desde ese nuevo objeto.

Amazon Redshift publica notificaciones de eventos en un tema de Amazon SNS, que se identifica por su nombre de recurso de Amazon (ARN). Cuando crea una suscripción a eventos con la consola de Amazon Redshift, puede especificar un tema de Amazon SNS existente o solicitar que la consola cree el tema cuando genere la suscripción.

Todas las notificaciones de eventos de Amazon Redshift enviadas al tema de Amazon SNS se transmiten, a su vez, a todos los consumidores de Amazon SNS que estén suscritos a ese tema. Utilice la consola de Amazon SNS para realizar cambios en el tema de Amazon SNS, como agregar suscripciones al tema de los consumidores o quitarlas.

En las siguientes secciones, se enumeran todas las categorías y eventos de los que puede recibir notificaciones. Además, se proporciona información sobre cómo suscribirse a los eventos de Amazon Redshift y cómo trabajar con esas suscripciones.

Creación de una suscripción a la notificación de eventos

Puede crear una suscripción a notificaciones de eventos de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para enviar notificaciones cada vez que se produzca un evento en determinado clúster, instantánea, grupo de seguridad o grupo de parámetros de Amazon Redshift. Estas notificaciones se envían a un tema de SNS, que a su vez, transmite mensajes a todos los consumidores de SNS que están suscritos al tema.

Los mensajes de SNS que reciben los consumidores pueden estar en cualquier formato de notificación que Amazon SNS admita para una región de AWS, como un email, un mensaje de texto o una llamada a un punto de conexión HTTP. Por ejemplo, todas las regiones admiten notificaciones por email, pero las notificaciones por SMS solo se pueden crear en la región EE. UU. Este (Norte de Virginia). Para obtener más información, consulte [Notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift aprovisionado](#).

Para crear una suscripción de evento

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija Events (Eventos).
3. Elija la pestaña Event Subscriptions (Suscripciones de eventos) y, a continuación, elija Create event subscriptions (Crear suscripciones de eventos).
4. Introduzca las propiedades de su suscripción de evento, como nombre, tipo de fuente, categoría y gravedad. También puede habilitar temas de Amazon SNS para recibir notificaciones de eventos.
5. Haga clic en Create event subscriptions (Crear suscripciones de eventos) para crear su suscripción.

Notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift aprovisionado

En esta página se muestran los ID de eventos y las categorías para cada tipo de origen de Amazon Redshift.

Categorías y eventos de un tipo de origen de clúster

En la siguiente tabla, se muestra la categoría de eventos y una lista de eventos correspondiente a un clúster como tipo de origen.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1000	INFO	El grupo de parámetros [nombre del grupo de parámetros] se actualizó a las [hora]. Si solo cambió parámetros dinámicos, los clústeres asociados se modificarán ahora. Si cambió parámetros estáticos, todas las actualizaciones, incluidos los parámetros dinámicos, se aplicarán cuando reinicie los clústeres asociados.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1001	INFO	Se modificó el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift para utilizar el grupo de

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
			parámetros [nombre del grupo de parámetros] a la(s) [hora].
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1500	ERROR	La VPC [nombre de la VPC] de Amazon VPC no existe. No se aplicaron los cambios de configuración para el clúster [nombre del clúster]. Revise la AWS Management Console para corregir el problema.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1501	ERROR	Las subredes del cliente [nombre de la subred] que especificó para [nombre de la VPC] de Amazon VPC no existen o no son válidas. No se aplicaron los cambios de configuración para el clúster [nombre del clúster]. Revise la AWS Management Console para corregir el problema.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1502	ERROR	Subredes en un grupo de subredes de clúster [nombre de grupo de subredes] no tienen direcciones IP disponibles. No se pudo crear el clúster [nombre de clúster].
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1503	ERROR	La VPC [nombre de la VPC] de Amazon VPC no tiene una gateway de Internet adjunta. No se aplicaron los cambios de configuración para el clúster [nombre del clúster]. Revise la AWS Management Console para corregir el problema.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1504	ERROR	No se puede tener acceso al HSM para el clúster [nombre del clúster].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1505	ERROR	No se puede registrar el HSM para el clúster [nombre del clúster]. Pruebe con una configuración diferente.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1506	ERROR	Amazon Redshift superó el límite de interfaz de red elástica de su cuenta. Elimine hasta [número máximo de interfaces de red elásticas] interfaces de red elásticas o solicite un aumento de límite del número de interfaces de red por región de AWS con EC2.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1509	ERROR	No se puede crear el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift porque se ha alcanzado el límite del punto de conexión de la VPC de su cuenta. Elimine los puntos de enlace de la VPC no utilizados o solicite un aumento en el límite de los puntos de enlace de la VPC. Para obtener más información, consulte Puntos de enlace de la VPC en la Guía del usuario de Amazon VPC.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1510	ERROR	Hemos detectado que el intento de cargar datos de ejemplo en el clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] no se ha realizado correctamente. Para cargar datos de ejemplo, configure primero la VPC con objeto de que tenga acceso a los buckets de Amazon S3 y, a continuación, cree un clúster y cargue datos de ejemplo. Para obtener más información, consulte Habilitación del enrutamiento de VPC mejorado en la Guía de administración de Amazon Redshift.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1511	ERROR	No se puede crear el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift porque se superó el límite de direcciones IP elásticas de la cuenta. Elimine las direcciones IP elásticas no utilizadas o solicite un aumento del límite a Amazon EC2.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2000	INFO	Se ha creado el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift y está listo para utilizarse.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2001	INFO	Se eliminó el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. [Se guardó/no se guardó] una snapshot final.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2002	INFO	Grupos de seguridad de la VPC para el clúster [nombre del clúster] actualizados a las [hora en UTC].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-2003	INFO	Comenzaron las tareas de mantenimiento en su clúster [nombre del clúster] de a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2004	INFO	Se terminaron las tareas de mantenimiento en su clúster [nombre del clúster] de a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2006	INFO	Comenzó el cambio de tamaño del clúster [nombre del clúster] a las [hora en UTC]. El clúster está en modo de solo lectura.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2007	INFO	Se ha confirmado una solicitud para cambiar tamaño del clúster [nombre del clúster].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2008	INFO	Se inició una operación de restauración para crear la instantánea nueva [nombre de la instantánea] del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. Para supervisar el progreso de la restauración, revise la AWS Management Console.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2013	INFO	Se cambió el nombre del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2014	INFO	Se recibió una solicitud para restaurar una tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2015	INFO	Se canceló la restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2016	INFO	Se inició el reemplazo del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-2017	INFO	Mantenimiento iniciado por el cliente comenzado en el clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] a las [hora]. Es posible que el clúster no esté disponible durante las tareas de mantenimiento.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2018	INFO	Mantenimiento iniciado por el cliente completado en el clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] a las [hora].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2019	ERROR	Error del mantenimiento iniciado por el cliente en el clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] a las [hora]. Devolviendo el clúster a su estado original.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2020	INFO	Se ha modificado la pista del clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] de [de pista] a [a pista].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2021	ERROR	La [operación] del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift no se realizó correctamente mientras adquiría capacidad de nuestro grupo de capacidad. Estamos trabajando para adquirir capacidad, pero por el momento hemos cancelado su solicitud. Elimine este clúster y vuelva a intentarlo más adelante.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-2022	ERROR	La [operación] del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift no se realizó correctamente mientras adquiría capacidad de nuestro grupo de capacidad. Estamos trabajando para adquirir capacidad, pero por el momento hemos cancelado su solicitud. La capacidad está disponible en [zonas de disponibilidad alternativas]. Elimine este clúster y pruebe de nuevo en una zona de disponibilidad alternativa.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2023	ERROR	Hemos detectado un error de hardware en el clúster de Amazon Redshift con un único nodo [nombre del clúster], que puede haber producido errores en las consultas o intermitencias en la disponibilidad del clúster. El clúster no se reemplazó correctamente mientras se adquiría capacidad de nuestro grupo de capacidad. Tiene que restaurar un nuevo clúster a partir de una instantánea. Elimine este clúster, seleccione la última instantánea disponible y restaure un nuevo clúster a partir de la instantánea. De este modo, dispondrá automáticamente de un hardware en buen estado.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-2024	ERROR	Hemos detectado un error de hardware en el clúster de Amazon Redshift con un único nodo [nombre del clúster], que puede haber producido errores en las consultas o intermitencias en la disponibilidad del clúster. El clúster no se reemplazó correctamente mientras se adquiría capacidad de nuestro grupo de capacidad. La capacidad está disponible en la zona de disponibilidad: [zonas de disponibilidad alternativas]. Elimine este clúster, seleccione la última instantánea disponible y restaure un nuevo clúster a partir de la instantánea. De este modo, dispondrá automáticamente de un hardware en buen estado.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3011	INFO	Se inició el cambio de tamaño elástico del clúster "[nombre del clúster]" de Amazon Redshift a la(s) [hora]. Durante el cambio de tamaño, se retendrán las conexiones de las bases de datos. Durante esta operación, es posible que algunas consultas y conexiones terminen o agoten el tiempo de espera.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3012	INFO	Se recibió una solicitud de cambio de tamaño elástico para el clúster '[nombre del clúster]' iniciado a las [hora]. Le proporcionaremos una notificación de evento cuando comience el cambio de tamaño.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Pendiente	REDSHIFT-EVENT-2025	INFO	La base de datos para el clúster [nombre de clúster] se actualizará entre las [hora de inicio] y las [hora de finalización]. No será posible obtener acceso al clúster. Planifíquelo en consecuencia.
Pendiente	REDSHIFT-EVENT-2026	INFO	El clúster [nombre de clúster] se actualizará entre las [hora de inicio] y las [hora de finalización]. No será posible obtener acceso al clúster. Planifíquelo en consecuencia.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-2050	INFO	Se detectó un problema de hardware en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift. Se inició una solicitud de reemplazo a las [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3000	INFO	Se reinició el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3001	INFO	Se reemplazó de forma automática un nodo del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora] y el clúster está funcionando con normalidad.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3002	INFO	Se completó el cambio de tamaño del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift que está disponible para lecturas y escrituras. El cambio de tamaño se inició a las [hora] y tardó [horas] horas en completarse.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3003	INFO	Se creó correctamente el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a partir de la instantánea [nombre de la instantánea] y está disponible para su uso.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3007	INFO	Se copió correctamente la instantánea [nombre de la instantánea] de Amazon Redshift de [región de AWS de origen] a [región de AWS de destino] a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3008	INFO	La restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift comenzó a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3009	INFO	Se completó correctamente la restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3010	ERROR	Se produjo un error en la restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3013	ERROR	Se produjo un error en la operación solicitada de cambio de tamaño elástico para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora] debido a [motivo].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3014	INFO	Se reinició el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Pendiente	REDSHIFT-EVENT-3015	INFO	Hemos programado un reinicio del clúster [nombre del clúster] para realizar tareas de mantenimiento entre las [hora de inicio en UTC] y las [hora de finalización en UTC]. Durante ese periodo de tiempo, no se podrá acceder al clúster. Le recomendamos que planifique la interrupción para evitar contratiempos.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3016	INFO	El clúster se reiniciará.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3500	ERROR	Se produjo un error en el cambio de tamaño para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift. El cambio de tamaño se volverá a ejecutar automáticamente en unos minutos.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3501	ERROR	Se produjo un error en la operación de restauración para crear el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a partir de la instantánea [nombre de la instantánea] a la(s) [hora]. Vuelva a realizar la operación.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3504	ERROR	El bucket [nombre del bucket] de Amazon S3 no es válido para el registro del clúster [nombre del clúster].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3505	ERROR	El bucket [nombre del bucket] de Amazon S3 no tiene las políticas de IAM correctas para el clúster [nombre del clúster].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3506	ERROR	El bucket [nombre del bucket] de Amazon S3 no existe. No se puede continuar con el registro del clúster [nombre del clúster].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3507	ERROR	No se puede crear el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift con la EIP [dirección IP]. Esta EIP ya está en uso.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3508	ERROR	No se puede crear el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift con la EIP [dirección IP]. No se ha encontrado la EIP.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3509	ERROR	La copia de snapshot no está habilitada entre regiones para el clúster [nombre del clúster].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3510	ERROR	Se produjo un error en el inicio de la restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. Motivo: [motivo].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3511	ERROR	Se produjo un error en la restauración de la tabla para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3512	ERROR	Se produjo un error en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift por un problema de hardware. El clúster se está restaurando automáticamente desde la última snapshot [nombre de la snapshot] creada a las [hora].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3513	ERROR	Se produjo un error en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift por un problema de hardware. El clúster se está restaurando automáticamente desde la última snapshot [nombre de la snapshot] creada a las [hora]. Se deberá volver e enviar cualquier cambio en la base de datos que se haya realizado después de esta hora.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3514	ERROR	Se produjo un error en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift por un problema de hardware. El clúster se pondrá en estado de error de hardware. Elimine y restaure el clúster desde la última snapshot [nombre de la snapshot] creada a las [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3515	ERROR	Se produjo un error en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift por un problema de hardware. El clúster se pondrá en estado de error de hardware. Elimine y restaure el clúster desde la última snapshot [nombre de la snapshot] creada a las [hora]. Se deberá volver e enviar cualquier cambio en la base de datos que se haya realizado después de esta hora.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3516	ERROR	Se produjo un error en el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift debido a un problema de hardware y no hay copias de seguridad del clúster. El clúster se pondrá en estado de error de hardware y se puede eliminar.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3519	INFO	El clúster comenzó a reiniciarse [nombre del clúster] a las [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3520	INFO	Se terminó de reiniciar el clúster [nombre del clúster] a las [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3521	INFO	Detectamos un problema de conectividad en el clúster '[nombre del clúster]'. Se inició un control diagnóstico automatizado a las [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3522	INFO	Se produjo un error en la acción de recuperación del clúster '[nombre del clúster]' a las [hora]. El equipo de Amazon Redshift está buscando una solución.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3533	ERROR	Se canceló el cambio de tamaño del clúster '[nombre del clúster]' a las [hora]. La operación se canceló porque [motivo]. [acción necesaria].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3534	INFO	Se completó el cambio de tamaño elástico para el clúster “[nombre del clúster]” de Amazon Redshift a la(s) [hora]. El clúster está ahora disponible para operaciones de lectura y escritura mientras se realiza la transferencia de datos. Es posible que algunas consultas tarden más tiempo hasta que se complete la transferencia de datos.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3537	INFO	Se completó la transferencia de datos del clúster “[nombre del clúster]” a la(s) [hora en UTC].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3600	INFO	La operación de cambio de tamaño solicitada para el clúster '[nombre del clúster]' de Amazon Redshift se canceló anteriormente. La reversión se completó a las [hora].
Pendiente	REDSHIFT-EVENT-3601	INFO	Un nodo del clúster [nombre de clúster] se sustituirá entre las [hora de inicio] y las [hora de finalización]. No puede posponer este mantenimiento. Planifíquelo en consecuencia.
Pendiente	REDSHIFT-EVENT-3602	INFO	La sustitución de un nodo del clúster [nombre de clúster] está programada entre las [hora de inicio] y las [hora de finalización]. No será posible obtener acceso al clúster. Planifíquelo en consecuencia.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3603	INFO	La operación de restauración para crear el clúster [nombre del clúster] a partir de la instantánea [nombre de la instantánea] produjo un error interno. El clúster se pondrá en estado de restauración incompatible y se puede eliminar. Intente restaurar la instantánea en un clúster con otra configuración.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3614	INFO	La acción programada [nombre de acción programada] se creó a las [hora en UTC]. La primera invocación está programada a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3615	INFO	La acción programada [nombre de acción programada] está programada a las [hora en UTC].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3616	INFO	La acción programada [nombre de la acción programada] a las [hora en UTC] finalizó con el estado "SUCCEEDED".
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3617	ERROR	La acción programada [nombre de acción programada] se omitió a las [hora en UTC] debido a un retraso.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3618	INFO	Se inició la operación de pausa del clúster [nombre del clúster] a la(s) [hora en UTC]. Pausa iniciada
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3619	INFO	Se pausó correctamente el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3626	INFO	La acción programada [nombre de acción programada] se modificó a las [hora en UTC]. La primera invocación está programada a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3627	INFO	La acción programada [nombre de acción programada] se eliminó a las [hora en UTC].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3628	ERROR	La acción programada [nombre de acción programada] a las [hora en UTC] finalizó con el estado "FAILED".
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3629	INFO	Se ha iniciado una solicitud de conmutación por error interna para el clúster [nombre del clúster].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3630	INFO	Amazon Redshift ha reubicado correctamente su clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] de [zona de disponibilidad] a [zona de disponibilidad] para recuperarlo.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3631	INFO	El clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift ha recibido su solicitud de reubicación. Cuando se completa la reubicación de la zona de disponibilidad, Amazon Redshift envía una notificación de evento.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3632	INFO	El clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] se ha reubicado correctamente de [zona de disponibilidad] a [zona de disponibilidad]. Ya puede utilizar el clúster.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3658	ERROR	Error de la migración de EC2-Classic a EC2-VPC para el clúster de Redshift [id del clúster].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3659	INFO	Migración de EC2-Classic a EC2-VPC exitosa para el clúster de Redshift [id del clúster].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3660	INFO	El clúster se pondrá en estado de error de hardware. Elimine el clúster EC2-Classic y restaure a un clúster EC2-VPC desde la última instantánea [nombre de la instantánea] creada a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3666	INFO	El clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift detectó un error a las [hora en UTC] y activó una recuperación automática.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-3667	INFO	El clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift se recuperó correctamente a las [hora en UTC] y está disponible para su uso en [primera zona de disponibilidad]. Habrá disponibles recursos de computación secundarios en otra zona de disponibilidad en breve.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3668	ERROR	El clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift no se pudo recuperar a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3669	INFO	El clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift se recuperó correctamente a las [hora en UTC] y está disponible para su uso con recursos de computación de [primera zona de disponibilidad] y de [segunda zona de disponibilidad].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3670	INFO	Las tareas de mantenimiento en el clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift se terminaron a las [hora en UTC] y está disponible para su uso con los recursos de computación de [primera zona de disponibilidad]. Habrá disponibles recursos de computación secundarios en otra zona de disponibilidad en breve.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-3671	INFO	El cambio de tamaño en el clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift se terminó a las [hora en UTC] y está disponible para su uso en [primera zona de disponibilidad]. Habrá disponibles recursos de computación secundarios en otra zona de disponibilidad en breve.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3672	INFO	El clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift detectó un error en [segunda zona de disponibilidad] a las [hora en UTC] y activó una recuperación automática.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3673	INFO	La operación para habilitar multi-AZ para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift comenzó a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3674	INFO	La operación para habilitar multi-AZ para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift se completó correctamente a las [hora en UTC].
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3675	ERROR	La operación para habilitar multi-AZ para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift falló a las [hora en UTC].
Administración	REDSHIFT-EVENT-3676	INFO	La operación para deshabilitar multi-AZ para el clúster multi-AZ [nombre del clúster] de Amazon Redshift comenzó a las [hora en UTC].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-3677	INFO	La operación para deshabilitar multi-AZ para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift se completó correctamente a las [hora en UTC].
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3678	ERROR	La operación para deshabilitar multi-AZ para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift falló a las [hora en UTC].
Configuración	REDSHIFT-EVENT-3679	INFO	Se ha modificado correctamente el puerto del clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-3680	ERROR	Amazon Redshift no ha podido crear el clúster [nombre del clúster] porque no se puede acceder al rol vinculado al servicio (SLR) necesario para esta operación. Intente crearlo de nuevo desde la consola de Amazon Redshift. Amazon Redshift creará el SLR automáticamente.
Monitorización	REDSHIFT-EVENT-3684	ERROR	El bucket [nombre del bucket] de Amazon S3 se ha cifrado con un nombre desconocido o una clave AWS KMS inaccesible. Modifique el cifrado del bucket de Amazon S3.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3685	ERROR	La operación de restauración en el clúster [nombre del clúster] ha producido un error porque no hay suficiente espacio en disco disponible. La operación tiene un proceso de reversión en curso. Intente restaurar en un clúster con otra configuración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-3686	ERROR	La operación de cambio de tamaño en el clúster [nombre del clúster] ha producido un error porque no hay suficiente espacio en disco disponible. La operación tiene un proceso de reversión en curso. Intente cambiar de tamaño en un clúster con otra configuración.
Administración	REDSHIFT-EVENT-3687	INFO	La operación de cambio de tamaño solicitada para el clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster] se completó a la(s) [hora en UTC].
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-3688	ERROR	No ha podido completarse la rotación de la clave de cifrado del clúster de Amazon Redshift [nombre del clúster].
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3689	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se inició a las >hora en UTC<.
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3690	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se completó correctamente a las >hora en UTC<.
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3691	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< falló a las >hora en UTC<.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3692	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se inició a las >hora en UTC<.
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3693	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se completó correctamente a las >hora en UTC<.
Uso compartido de datos	REDSHIFT-EVENT-3694	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del clúster< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< falló a las >hora en UTC<.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4000	INFO	Sus credenciales de administrador para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift se actualizaron a la(s) [hora].
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4001	INFO	Se modificó el grupo de seguridad [nombre del grupo de seguridad] a las [hora]. Los cambios en todos los clústeres asociados se efectuarán de manera automática.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4500	ERROR	No se encontraron uno o varios de los grupos de seguridad que proporcionó para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift. Si había algún grupo de seguridad válido, se aplicó al clúster. No se aplicó ningún grupo de seguridad no válido. Si estaba modificando un clúster existente y ningún grupo de seguridad era válido, el clúster conservó los grupos de seguridad originales. Si estaba creando un clúster nuevo y ningún grupo de seguridad era válido, la creación del clúster ha fallado. En cualquier caso, vuelva a intentar la solicitud con grupos de seguridad válidos. Para obtener más información sobre la administración de grupos de seguridad en Amazon Redshift, consulte la Grupos de seguridad de la VPC Guía de administración de Amazon Redshift.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4501	ERROR	No se pudo encontrar el grupo de seguridad [nombre del grupo de seguridad] especificado en el grupo de seguridad de clúster [nombre del grupo de seguridad de clúster]. No se pudo completar la autorización.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4502	ERROR	Se produjo un error en la actualización de las credenciales del administrador para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora] debido a actividades simultáneas. Permita que la carga de trabajo actual complete o reduzca la carga de trabajo activa y, luego, vuelva a intentar completar la operación.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4503	ERROR	Amazon Redshift no puede acceder al secreto del clúster [nombre del clúster].
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4504	ERROR	Amazon Redshift no puede acceder a la clave de KMS [clave de KMS] que se ha utilizado para cifrar el secreto de las credenciales de administrador del clúster [nombre del clúster].
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4505	ERROR	Amazon Redshift no puede cambiar el secreto del clúster [nombre del clúster] porque hay una operación en curso en el clúster.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4506	ERROR	El clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift está en pausa. Amazon Redshift no puede cambiar los secretos de los clústeres en pausa.

Categorías y eventos de un grupo de parámetros como tipo de origen

En la siguiente tabla, se muestra la categoría de eventos y una lista de eventos correspondiente a un grupo de parámetros como tipo de origen.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1002	INFO	El grupo de parámetros [nombre del grupo de parámetros] pasó del valor [valor] al [valor] a las [hora].
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1003	INFO	Se creó el grupo [nombre del grupo] de parámetros del clúster.
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1004	INFO	Se eliminó el grupo [nombre del grupo] de parámetros del clúster.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Configuración	REDSHIFT-EVENT-1005	INFO	Se actualizó el grupo [nombre] de parámetros del clúster a las [hora]. Si solo cambió parámetros dinámicos, los clústeres asociados se modificarán ahora. Si cambió parámetros estáticos, todas las actualizaciones, incluidos los parámetros dinámicos, se aplicarán cuando reinicie los clústeres asociados.

Categorías y eventos de un grupo de seguridad como tipo de origen

En la siguiente tabla, se muestra la categoría de eventos y una lista de eventos correspondiente a un grupo de seguridad como tipo de origen.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4002	INFO	Se creó el grupo de seguridad [nombre del grupo] del clúster.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4003	INFO	Se eliminó el grupo de seguridad [nombre del grupo] del clúster.
Seguridad	REDSHIFT-EVENT-4004	INFO	Se cambió el grupo de seguridad [nombre del grupo] del clúster. Los cambios se aplicarán automáticamente a todos los clústeres asociados.

Categorías y eventos de una instantánea como tipo de origen

En la siguiente tabla, se muestra la categoría de eventos y una lista de los eventos correspondiente a una snapshot como tipo de origen.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Administración	REDSHIFT-EVENT-2009	INFO	Se inició la instantánea [nombre de la instantánea] de un usuario para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. Para supervisar el progreso de la snapshot, revise la AWS Management Console.
Administración	REDSHIFT-EVENT-2010	INFO	Se canceló la instantánea [nombre de la instantánea] del usuario para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2011	INFO	Se eliminó la instantánea [nombre de la instantánea] del usuario para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Administración	REDSHIFT-EVENT-2012	INFO	Se inició la instantánea final [nombre de la instantánea] para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3004	INFO	Se completó correctamente la instantánea [nombre de la instantánea] del usuario para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3005	INFO	Se completó correctamente la instantánea final [nombre] para el clúster [nombre] de Amazon Redshift a la(s) [hora].
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3006	INFO	Se canceló la instantánea final [nombre de la instantánea] para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora].

Categoría de Amazon Redsh	ID de evento	Gravedad del evento	Descripción
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3502	ERROR	Se produjo un error en la instantánea final [nombre de la instantánea] para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. El equipo está investigando el problema. Revise la AWS Management Console para volver a ejecutar la operación.
Supervisión	REDSHIFT-EVENT-3503	ERROR	Se produjo un error en la instantánea [nombre de la instantánea] del usuario para el clúster [nombre del clúster] de Amazon Redshift a la(s) [hora]. El equipo está investigando el problema. Revise la AWS Management Console para volver a ejecutar la operación.

Notificaciones de eventos de Amazon Redshift sin servidor con Amazon EventBridge

Amazon Redshift Serverless utiliza Amazon EventBridge para administrar las notificaciones de eventos y mantenerle actualizado sobre los cambios en el almacenamiento de datos. Amazon EventBridge es un servicio de bus de eventos sin servidor que se puede utilizar para conectar las aplicaciones con datos de varios orígenes. En este caso, el origen de eventos es Amazon Redshift. Los eventos, que son cambios monitoreados en un entorno, se envían a EventBridge desde el almacenamiento de datos de Amazon Redshift automáticamente. Los eventos se envían casi en tiempo real.

Las capacidades de EventBridge incluyen proporcionar un entorno para escribir reglas de eventos, que pueden especificar las acciones que se deben realizar para eventos específicos. También puede configurar destinos, que son recursos a los que EventBridge puede enviar un evento. Un objetivo puede incluir un destino de API, un grupo de registro de Amazon CloudWatch, etc. Para obtener más información sobre reglas, consulte [Reglas de Amazon EventBridge](#). Para obtener más información sobre destinos, consulte [Destinos de Amazon EventBridge](#).

Los eventos se pueden clasificar según la gravedad y por categorías. Están disponibles los siguientes filtros:

- **Filtrado de recursos:** reciba mensajes en función del recurso al que estén asociados los eventos. Los recursos incluyen un grupo de trabajo, una instantánea, etc.
- **Filtro de intervalo de tiempo:** analice los eventos en un periodo de tiempo específico.
- **Filtrado por categorías:** reciba notificaciones de eventos de todos los eventos de las categorías especificadas.

En la tabla siguiente se incluyen los eventos de Amazon Redshift Serverless, con metadatos adicionales:

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
RateChange	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1001	INFO	El cambio de RPU base del grupo de trabajo se completó correctamente a la hora <time in UTC>.
RateChange	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1002	ERROR	No se pudo completar el cambio de RPU base del grupo de trabajo a la hora <time in UTC>.
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1003	INFO	El software se actualizó en el almacenamiento de datos de Amazon Redshift <endpoint name> a la hora <time in UTC>.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Configuración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1011	ERROR	Amazon Redshift sin servidor no ha podido crear el grupo de trabajo [nombre del grupo de trabajo] porque no se puede acceder al rol vinculado al servicio (SLR) necesario para esta operación . Intente crearlo de nuevo en la consola de Amazon Redshift. Amazon Redshift creará el SLR automáticamente.
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1029	ERROR	El cambio de la RPU base del grupo de trabajo no se completó a las [hora en UTC] porque no hay suficiente espacio en disco disponible. Pruebe de nuevo con una configuración diferente.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1500	ERROR	No se puede crear ni actualizar el grupo de trabajo <workgroup name> porque superó el límite de direcciones IP elásticas de su cuenta. Elimine las direcciones IP elásticas no utilizadas o solicite un aumento del límite a Amazon EC2.
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1501	ERROR	La subred <subnet id> no tiene direcciones IP disponibles. Esto evitará que los siguientes tipos de consultas se ejecuten correctamente en el grupo de trabajo <workgroup name>: EMR, consultas federadas y COPY/ UNLOAD de Amazon EC2. Para corregir el problema, libere las IP de la subred eliminando las ENI.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1502	ERROR	La subred <subnet id> no tiene direcciones IP disponibles. Esto evitará que los tipos de consultas de Amazon EMR, las consultas federadas de Redshift, COPY/ UNLOAD de Redshift y Redshift ML se ejecuten correctamente en el grupo de trabajo <workgroup name>. Para corregir el problema, libere las IP de la subred eliminando las interfaces de red elástica (ENI) que no se utilizan.
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1008	INFO	Se ha creado el grupo de trabajo <workgroup name> de Amazon Redshift y está listo para usarse.
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1009	INFO	El grupo de trabajo <workgroup name> de Amazon Redshift se eliminó a la hora <time in UTC>.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1000	INFO	La instantánea <snapshot name> se completó correctamente a la hora <time in UTC>.
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1004	INFO	La restauración desde una instantánea en el espacio de nombres <namespace name> se completó correctamente a la hora <time in UTC>.
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1005	ERROR	Se produjo un error en la restauración desde una instantánea en el espacio de nombres <namespace name> a la hora <time in UTC>.
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1006	INFO	La restauración desde un punto de recuperación en el espacio de nombres <namespace name> se completó correctamente a la hora <time in UTC>.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1007	INFO	Se produjo un error en la restauración desde un punto de recuperación en el espacio de nombres <namespace name> a la hora <time in UTC>.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1012	ERROR	Amazon Redshift no puede acceder al secreto de su espacio de nombres <nombre del espacio de nombres>.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1013	ERROR	Amazon Redshift no puede acceder a la clave de KMS que se ha utilizado para cifrar el secreto de las credenciales de administrador para el espacio de nombres [nombre del espacio de nombres].

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1014	ERROR	Amazon Redshift no puede rotar el secreto del espacio de nombres <nombre del espacio de nombres> porque hay una operación en curso en el grupo de trabajo.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1015	ERROR	Su espacio de nombres <nombre del espacio de nombres> no tiene ningún grupo de trabajo adjunto. Amazon Redshift solo puede rotar los secretos de los espacios de nombres que tengan grupos de trabajo asociados.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1016	INFO	Credenciales de administrador actualizadas para su espacio de nombres <nombre del espacio de nombres> a las <hora en UTC>.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1030	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se inició a las >hora en UTC<.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1031	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se completó correctamente a las >hora en UTC<.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1032	INFO	La operación para registrar el espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< en la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< falló a las >hora en UTC<.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1033	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se inició a las >hora en UTC<.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1034	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< se completó correctamente a las >hora en UTC<.
Seguridad	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1035	INFO	La operación para anular el registro del espacio de nombres de Amazon Redshift >nombre del espacio de nombres< de la cuenta del Catálogo de datos de Glue >id de cuenta< falló a las >hora en UTC<.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1036	ERROR	La actualización de la pista iniciada por el cliente falló en el grupo de trabajo Redshift sin servidor <nombre del grupo de trabajo>. Devolviendo el grupo de trabajo a la pista original.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1037	ERROR	La actualización de la pista falló en el grupo de trabajo Redshift sin servidor <nombre del grupo de trabajo>. La actualización de la pista falló para el grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor porque el grupo de trabajo estaba ocupado en ese momento. Como resultado, el grupo de trabajo ha vuelto a la pista original. Para volver a intentar la actualización de la pista, espere a que haya menos actividad en el grupo de trabajo y, a continuación, intente actualizar la pista de nuevo.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Administración	REDSHIFT-SERVERLESS-EVENT-1038	INFO	Se ha modificado la pista del grupo de trabajo de Amazon Redshift <nombre del grupo de trabajo>. El cambio de pista se ha completado.

Notificaciones de eventos de integración sin ETL con Amazon EventBridge

La integración sin ETL utiliza Amazon EventBridge para administrar las notificaciones de eventos y ofrecerle actualizaciones sobre los cambios en las integraciones. Amazon EventBridge es un servicio de bus de eventos sin servidor que se puede utilizar para conectar las aplicaciones con datos de varios orígenes. En este caso, el origen de eventos es Amazon Redshift. Los eventos, que son cambios monitoreados en un entorno, se envían a EventBridge desde el almacenamiento de datos de Amazon Redshift automáticamente. Los eventos se envían casi en tiempo real.

EventBridge proporciona un entorno para escribir reglas de eventos, que pueden especificar las acciones que se deben realizar para eventos específicos. También puede configurar destinos, que son recursos a los que EventBridge puede enviar un evento. Un objetivo puede incluir un destino de API, un grupo de registro de Amazon CloudWatch, etc. Para obtener más información sobre reglas, consulte [Reglas de Amazon EventBridge](#). Para obtener más información sobre destinos, consulte [Destinos de Amazon EventBridge](#).

Los eventos se pueden clasificar según la gravedad y por categorías. Están disponibles los siguientes filtros:

- Filtro de recursos: reciba mensajes en función del recurso al que estén asociados los eventos. Los recursos incluyen un grupo de trabajo o una instantánea.
- Filtro de intervalo de tiempo: analice los eventos en un periodo de tiempo específico.

- Filtrado por categorías: reciba notificaciones de eventos de todos los eventos de las categorías especificadas.

En la siguiente tabla se incluyen eventos de integración sin ETL con metadatos adicionales:

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0000	INFO	La integración sin ETL <nombre de la integración> se ha creado y ahora está ACTIVE.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0001	INFO	La integración sin ETL <nombre de la integración> se ha eliminado a las <hora en UTC>.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0002	INFO	La eliminación de la integración sin ETL <nombre de la integración> se ha iniciado a las <hora en UTC>.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0003	INFO	La integración sin ETL <nombre de la integración> está sincronizando datos de transacción en el almacenamiento de datos de destino.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0004	ADVERTENCIA	Una o varias de las tablas no tienen clave

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
			principal y no se pueden sincronizar. Realice una copia de seguridad en Amazon RDS, elimine estas tablas y vuelva a crearlas siguiendo las prácticas recomendadas de Amazon Redshift para el diseño de tablas.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0005	ADVERTENCIA	No se pueden sincronizar una o más tablas porque contienen longitudes o tipos de datos no compatibles. Corrija las tablas e inténtelo de nuevo. Para saber más sobre los tipos de datos no compatibles, consulte Tipos de datos no admitidos .
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0006	ERROR	No se ha podido crear la integración. Hay que eliminar y volver a crear la integración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0007	ERROR	No se ha podido cargar los datos debido a un error interno. Hay que eliminar y volver a crear la integración.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0008	ERROR	La autorización ha fallado porque se han denegado los permisos del clúster de la base de datos de Aurora de origen. Hay que eliminar y volver a crear la integración.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0009	ERROR	No se pueden enviar datos a Amazon Redshift porque el número de tablas y esquemas supera el límite de Amazon Redshift. Hay que eliminar y volver a crear la integración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0012	ERROR	Se ha invocado una restauración desde el punto de recuperación en el espacio de nombres sin servidor de destino. Hay que eliminar y volver a crear la integración.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0013	INFO	La integración sin ETL <nombre de la integración> ahora está ACTIVE.
Monitorización	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0014	ERROR	La integración <nombre de la integración> ha fallado porque no se ha podido modificar debido a un error interno. Hay que eliminar y volver a crear la integración. Si el error persiste, póngase en contacto con AWS Support.
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0015	INFO	Se ha aplicado un cambio de DDL <cambio de DDL> a la tabla <esquema.nombre>.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0016	INFO	Su integración sin ETL <nombre de la integración> está procesando una solicitud de modificación con los siguientes argumentos: <copiar los argumentos de la solicitud>.
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0017	INFO	Se ha aplicado la modificación a la integración sin ETL <nombre de la integración>.
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0018	ADVERTENCIA	Se ha pausado el clúster de Amazon Redshift de destino. Espere a que el clúster esté pausado y, a continuación, reanúdelo para continuar con la transmisión de datos.
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0019	ADVERTENCIA	Se ha pausado el clúster de Amazon Redshift de destino. Reanude el clúster para continuar con la transmisión de datos.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Operación	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-0020	ADVERTENCIA	Se ha reanudado el clúster de Amazon Redshift de destino. Espere a que el clúster esté activo para continuar con la transmisión de datos.
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1000	ERROR	Uno o varios parámetros del clúster de base de datos de Aurora de origen están mal configurados. Corrija el grupo de parámetros y reinicie el clúster para aplicar los cambios y, a continuación, vuelva a crear la integración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1001	ERROR	La integración ha fallado porque el valor del parámetro <code>enable_case_sensitive_identifier</code> es incorrecto. Establezca el valor en <code>true</code> para el clúster de base de datos de Aurora de origen y, a continuación, elimine y vuelva a crear la integración.
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1002	ERROR	La integración ha fallado porque el valor del parámetro <code>cdc_insert_enabled</code> es incorrecto. Establezca el valor en <code>true</code> para el clúster de base de datos de Aurora de origen y, a continuación, elimine y vuelva a crear la integración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1003	ERROR	El parámetro <code>binlog_format</code> del grupo de parámetros del clúster de base de datos de origen debe establecerse en ROW. Corrija el grupo de parámetros y reinicie el clúster para aplicar el cambio y, a continuación, vuelva a crear la integración.
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1004	ERROR	No se han podido cargar los datos porque el parámetro del clúster <code>binlog_transaction_compression</code> está activado. Establezca el valor del parámetro en OFF y reinicie la instancia de escritura para aplicar el cambio y, a continuación, vuelva a crear la integración.

Categoría de Amazon Redshift	ID de evento externo	Gravedad del evento	Descripción del mensaje
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1005	ERROR	No se han podido cargar los datos porque el parámetro del clúster <code>binlog_row_value_options</code> está establecido en <code>PARTIAL_JSON</code> , lo cual no es compatible. Corrija el grupo de parámetros y reinicie la instancia de escritura para aplicar el cambio y, a continuación, vuelva a crear la integración.
Configuración	REDSHIFT-INTEGRATION-EVENT-1006	ADVERTENCIA	No se ha podido analizar el filtro de integración. Corrija la sintaxis del filtro.

Cuotas y límites de Amazon Redshift

Amazon Redshift tiene cuotas que limitan el uso de varios recursos en su cuenta de AWS en función de cada región de AWS. Existe un valor predeterminado para cada cuota, y algunas cuotas se pueden ajustar.

Cuotas para objetos de Amazon Redshift

Amazon Redshift tiene cuotas que limitan el uso de varios tipos de objetos. Hay un valor predeterminado para cada uno.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Cuentas de AWS que puede autorizar para que restauren una instantánea por instantánea	20	No	Número máximo de cuentas de AWS que puede autorizar para realizar una restauración de instantánea por instantánea.
Cuentas de AWS que puede autorizar para que restauren una instantánea	100	No	El número máximo de cuentas de AWS que puede autorizar para que restauren una instantánea por cada clave de KMS. Es decir, si tiene 10 instantáneas que están cifradas con una sola clave de KMS, puede autorizar a 10 cuentas de AWS a restaurar cada instantánea u otras combinaciones que sumen hasta 100 cuentas y no excedan las 20 cuentas por cada instantánea.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
ea por cada AWS KMS key			
Roles de IAM del clúster que permiten a Amazon Red acceder a otros servicios de AWS	50 ¹	No	Número máximo de roles de IAM que puede asociar a un clúster para permitir que Amazon Redshift acceda a otros servicios de AWS del usuario propietario del clúster y los roles de IAM. ¹ La cuota es 10 en las siguientes Regiones de AWS: us-iso-east-1, us-iso-west-1, us-isob-east-1.
Nivel de simultaneidad (slots de consulta) de todas las colas de WLM manuales definidas por el usuario	50	No	Máximo número de slots de consulta en todas las colas definidas por el usuario a través de la administración manual de cargas de trabajo.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Clústeres de escalado de simultaneidad	10	Sí	Número máximo de clústeres de escalado de simultaneidad.
Nodos DC2 de un clúster	128	Sí	Número máximo de nodos DC2 que se pueden asignar a un clúster. Para obtener más información sobre los límites de cada tipo de nodo, consulte Clústeres y nodos de Amazon Redshift .
Suscripciones de eventos	20	Sí	Número máximo de suscripciones a eventos para esta cuenta en la región de AWS actual.
Nodos	200	Sí	Número máximo de nodos entre todas las instancias de base de datos para esta cuenta en la región de AWS actual.
Grupos de parámetros	20	No	Número máximo de grupos de parámetros para esta cuenta en la región de AWS actual.
Nodos RA3 de un clúster	128	Sí	Número máximo de nodos RA3 que se pueden asignar a un clúster. Para obtener más información sobre los límites de cada tipo de nodo, consulte Clústeres y nodos de Amazon Redshift .

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift que se conectan a un clúster	30	Sí	Número máximo de puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift que puede conectar a un clúster. Para obtener más información acerca de los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift, consulte Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift .
Los beneficiarios del clúster al cual se accede a través de un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift	10	Sí	Número máximo de beneficiarios que el propietario de un clúster puede autorizar para crear un punto de enlace de la VPC administrado por Redshift para un clúster. Para obtener más información acerca de los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift, consulte Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift .

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Puntos de enlaces de la VPC administrados por Redshift por cada autorización	10	Sí	Número máximo de puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift que puede crear por cada autorización. Para obtener más información acerca de los puntos de enlace de la VPC administrados por Redshift, consulte Puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift .
Nodos reservados	200	Sí	Número máximo de nodos reservados para esta cuenta en la región de AWS actual.
Esquemas de cada base de datos por clúster	9900	No	Número máximo de esquemas que se pueden crear en cada base de datos y cada clúster. No obstante, los esquemas pg_temp_* no se tienen en cuenta para calcular esta cuota.
Grupos de seguridad	20	Sí	Número máximo de grupos de seguridad para esta cuenta en la región de AWS actual.
Tamaño de fila única cuando carga se realiza mediante COPY	4	No	Tamaño máximo (en MB) de una sola fila cuando la carga se realiza mediante el comando COPY.
Instantáneas	700	Sí	Número máximo de instantáneas del usuario para esta cuenta en la región de AWS actual.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Grupos de subredes	50	Sí	Número máximo de grupos de subredes para esta cuenta en la región de AWS actual.
Subredes de un grupo de subredes	20	Sí	Número máximo de subredes de un grupo de subredes.
Tablas de nodos de clúster de tipo <code>large</code>	9900	No	Número máximo de tablas en los nodos de clúster de tipo <code>large</code> . Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.
Tablas de nodos de clúster de tipo <code>xlarge</code>	9900	No	Número máximo de tablas en los nodos de clúster de tipo <code>xlarge</code> . Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Tablas para el tipo de nodo de clúster x1plus con un clúster de un solo nodo.	9900	No	Número máximo de tablas para el tipo de nodo de clúster x1plus con un clúster de un solo nodo. Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.
Tablas para el tipo de nodo de clúster x1plus con un clúster de varios nodos.	20 000	No	Número máximo de tablas para el tipo de nodo de clúster x1plus con un clúster de varios nodos. Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Tablas de nodos de clúster de tipo 4xlarge	200.000	No	Número máximo de tablas en los nodos de clúster de tipo 4xlarge. Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.
Tablas de nodos de clúster de tipo 8xlarge	200.000	No	Número máximo de tablas en los nodos de clúster de tipo 8xlarge. Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Tablas de nodos de clúster de tipo 16xlarge	200.000	No	Número máximo de tablas en los nodos de clúster de tipo 16xlarge. Este límite incluye tablas permanentes, tablas temporales, tablas de recursos para compartir datos y vistas materializadas. Las tablas externas se cuentan como tablas temporales. Las tablas temporales incluyen las tablas temporales definidas por el usuario y las tablas temporales creadas por Amazon Redshift durante el procesamiento de las consultas o el mantenimiento del sistema. Las vistas y las tablas de sistema no se incluyen en este límite.
Número de bases de datos	60	No	El número máximo permitido de bases de datos en un clúster de Amazon Redshift. Esto excluye las bases de datos creadas a partir de recursos compartidos de datos.
Tiempo de espera para sesiones en reposo o inactivas	4 horas	No	Este ajuste se aplica al clúster. Para obtener más información sobre cómo configurar el valor del tiempo de espera de la sesión en reposo de un usuario, consulte ALTER USER en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. El ajuste del usuario tiene prioridad sobre el ajuste del clúster.
Tiempo de espera para las transacciones inactivas	6 horas	No	El período máximo de inactividad de una transacción abierta antes de que Amazon Redshift finalice la sesión asociada a la transacción. Esta configuración tiene prioridad sobre la relativa al tiempo de inactividad definida por el usuario. Se aplica al clúster.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Procedimientos almacenados en una base de datos	10 000	No	Número máximo de procedimientos almacenados. Consulte Límites y diferencias para procedimientos almacenados compatibles si desea conocer más límites.
Número máximo de conexiones para nodos RA3	2,000	No	El número máximo de conexiones a un clúster RA3. El número máximo de conexiones permitidas varía según el tipo de nodo.
Número máximo de conexiones para nodos DC2	Varía	No	El número máximo de conexiones a un clúster dc2.large es 500. El número máximo de conexiones a un clúster dc2.8xlarge es 2000.
Número de roles de Amazon Redshift en un clúster	1 000	Sí	Número máximo de roles de Amazon Redshift que puede crear por clúster. Para obtener más información sobre los roles del control de acceso basado en roles (RBAC), consulte Control de acceso basado en roles (RBAC) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Cuotas de objetos de Amazon Redshift Serverless

Amazon Redshift tiene cuotas que limitan el uso de varios tipos de objetos en la instancia de Amazon Redshift Serverless. Hay un valor predeterminado para cada uno.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Número de bases de datos	100	No	El número máximo permitido de bases de datos en un espacio de nombres de Amazon Redshift sin servidor. Esto excluye las bases de datos creadas a partir de recursos compartidos de datos.
Número de esquemas	9900	No	El número máximo permitido de esquemas en una instancia de Amazon Redshift Serverless.
Número de tablas	200.000	No	El número máximo permitido de tablas en una instancia de Amazon Redshift Serverless.
Tiempo de espera para sesiones en reposo o inactivas	1 hora	No	Para obtener más información sobre cómo configurar el valor del tiempo de espera de la sesión en reposo de un usuario, consulte ALTER USER en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift. La configuración del usuario tiene prioridad.
Se ha agotado el tiempo de espera de una consulta en ejecución	86 399 segundos (24 horas)	No	Tiempo máximo de ejecución de una consulta antes de que Amazon Redshift la finalice.
Tiempo de espera para las transacciones inactivas	6 horas	No	El período máximo de inactividad de una transacción abierta antes de que Amazon Redshift Serverless finalice la sesión asociada a la transacción. Esta configuración tiene prioridad sobre la relativa al tiempo de inactividad definida por el usuario.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Número máximo de conexiones	2000	No	El número máximo de conexiones permitidas para conectarse a un grupo de trabajo.
Número de grupos de trabajo	25	Sí	Número de grupos de trabajo admitidos.
Número de espacios de nombres	25	Sí	Número de espacios de nombres admitidos.
Número de roles de Amazon Redshift en un grupo de trabajo	1 000	Sí	Número máximo de roles de Amazon Redshift que puede crear por grupo de trabajo. Para obtener más información sobre los roles del control de acceso basado en roles (RBAC), consulte Control de acceso basado en roles (RBAC) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

Para obtener más información acerca de la forma en que la configuración del tiempo de espera afecta a la facturación de Amazon Redshift Serverless, consulte [Facturación para Amazon Redshift Serverless](#).

Cuotas para la API de datos de Amazon Redshift

Amazon Redshift tiene cuotas que limitan el uso de la API de datos de Redshift. Hay un valor predeterminado para cada uno. Para obtener más información acerca de la API de datos de Amazon Redshift, consulte [Uso de la API de datos de Amazon Redshift](#).

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API BatchExecuteStatement	20	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API CancelStatement	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeStatement	100	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API DescribeTable	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API <code>ExecuteStatement</code>	30	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API <code>GetStatementResult</code>	20	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API <code>ListDatabases</code>	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API <code>ListSchemas</code>	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListState ments	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.
Transacciones por segundo (TPS) para la API ListTables	3	No	Número máximo de solicitudes de operación que puede realizar por segundo sin que aplique una limitación.

Cuotas para objetos del editor de consultas v2

Amazon Redshift tiene cuotas que limitan el uso de varios tipos de objetos en el editor de consultas de Amazon Redshift v2. Hay un valor predeterminado para cada uno.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Conexiones	500	Sí	El número máximo de conexiones que puede crear en esta cuenta y en la región actual utilizando el editor de consultas v2.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Entidades principales activas por cuenta	50	Sí	Número máximo de entidades principales simultáneas que pueden usar el editor de consultas v2 en esta cuenta en la región actual.
Consultas guardadas	2.500	Sí	El número máximo de consultas guardadas que puede crear en esta cuenta y en la región actual utilizando el editor de consultas v2.
Versiones de consultas	20	Sí	El número máximo de versiones por consulta que puede crear en esta cuenta y en la región actual utilizando el editor de consultas v2.
Gráficos guardados	500	Sí	El número máximo de gráficos guardados que puede crear en esta cuenta y en la región actual utilizando el editor de consultas v2.
Tamaño de los datos recuperados por consulta	100	No	Tamaño máximo, en megabytes, de los datos recuperados por consulta por el editor de consultas v2 en esta cuenta y en la región actual.

Nombre de la cuota	Valor predeterminado de AWS	Ajustable	Descripción
Máximo de conexiones simultáneas	3	No	Número máximo de conexiones a bases de datos por usuario (incluye sesiones aisladas). El administrador del editor de consultas v2 puede establecer este valor del 1 al 10 en la Account settings (Configuración de la cuenta). Si alcanza el límite establecido por el administrador, considere la posibilidad de utilizar sesiones compartidas en lugar de sesiones aisladas al ejecutar el SQL. Para obtener más información acerca de las conexiones, consulte Apertura del editor de consultas v2 . Para obtener más información sobre cómo configurar el límite, consulte Configuración de cuenta .

Cuotas y límites de objetos de Amazon Redshift Spectrum

Amazon Redshift Spectrum dispone de los siguientes límites y cuotas:

- Número máximo de bases de datos por cada cuenta de AWS cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog. Para ver este valor, consulte [Cuotas de servicio de AWS Glue](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.
- Número máximo de tablas por cada base de datos cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog. Para ver este valor, consulte [Cuotas de servicio de AWS Glue](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.
- Número máximo de particiones por cada tabla cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog. Para ver este valor, consulte [Cuotas de servicio de AWS Glue](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.
- Número máximo de particiones por cada cuenta de AWS cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog. Para ver este valor, consulte [Cuotas de servicio de AWS Glue](#) en la Referencia general de Amazon Web Services.

- El número máximo de columnas de tablas externas cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog es de 1597 cuando las pseudocolumnas están habilitadas y de 1600 cuando no lo están.
- El tamaño máximo de un valor de cadena de un archivo ION o JSON cuando se utiliza AWS Glue Data Catalog es 16 KB. La cadena se puede truncar si se alcanza este límite.
- Puede añadir un máximo de 100 particiones en una única instrucción ALTER TABLE.
- Todos los datos de S3 deben estar en la misma región de AWS que el clúster de Amazon Redshift.
- Las marcas temporales de ION y JSON deben usar el formato [ISO8601](#).
- No se admite la compresión externa de archivos ORC.
- Los SERDE de Text, OpenCSV y Regex no admiten delimitadores octales mayores que ``\177``
- Debe especificar un predicado en la columna de partición para evitar que se lean datos de todas las particiones.

Por ejemplo, el predicado siguiente filtrará la columna `ship_dtm`, pero no aplicará el filtro en la columna de partición `ship_yyyymm`:

```
WHERE ship_dtm > '2018-04-01'.
```

Para omitir las particiones innecesarias, tiene que añadir un predicado `WHERE ship_yyyymm = '201804'`. Este predicado limitará las operaciones de lectura a la partición `\ship_yyyymm=201804\`.

Estos límites no se aplican a un metaalmacén Apache Hive.

Restricciones en la nomenclatura

En la siguiente tabla, se describen las restricciones en la nomenclatura de Amazon Redshift.

Identificador de clúster

- Un identificador de clúster debe contener caracteres en minúscula únicamente.
- Debe incluir entre 1 y 63 caracteres alfanuméricos o guiones.
- El primer carácter debe ser una letra.
-

	No puede terminar con un guion ni contener dos guiones consecutivos. • Debe ser único para todos los clústeres de una cuenta de AWS.
Nombre de base de datos	• El nombre de base de datos debe contener entre 1 y 64 caracteres alfanuméricos. • Debe contener letras en minúscula únicamente. • No puede ser una palabra reservada. Para obtener una lista de palabras reservadas, consulte Palabras reservadas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Nombre del punto de enlace de la VPC administrado por Redshift	• El nombre de un punto de enlace debe contener entre 1 y 30 caracteres. • Los caracteres válidos son A-Z, a-z, 0-9 y guion (-). • El primer carácter debe ser una letra. • El nombre no puede contener dos guiones consecutivos ni finalizar con guion.

Nombre de usuario administrador	• Un nombre de usuario administrador debe contener solo caracteres en minúsculas. • Debe tener entre 1 y 128 caracteres alfanuméricos. • El primer carácter debe ser una letra. • No puede ser una palabra reservada. Para obtener una lista de palabras reservadas, consulte Palabras reservadas en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
Contraseña de administrador	• Una contraseña de administrador debe contener entre 8 y 64 caracteres. • Debe contener una letra mayúscula como mínimo. • Debe contener una letra minúscula como mínimo. • Debe contener un número. • Puede usar cualquier carácter ASCII con códigos ASCII del rango de 33 a 126, excepto ' (comilla simple), " (comilla doble), \, / o @.
Nombre del grupo de parámetros	• El nombre de un grupo de parámetros debe contener entre 1 y 255 caracteres alfanuméricos o guiones. • Debe contener caracteres en minúscula únicamente. • El primer carácter debe ser una letra. • No puede terminar con un guion ni contener dos guiones consecutivos.

Nombre del grupo de seguridad de clúster	• El nombre de un grupo de seguridad de clúster no debe contener más de 255 caracteres alfanuméricos o guiones. • Debe contener caracteres en minúscula únicamente. • No debe ser Default. • Debe ser único para todos los grupos de seguridad creados por la cuenta de AWS.
Nombre del grupo de subred	• El nombre de un grupo de subred no debe contener más de 255 caracteres alfanuméricos o guiones. • Debe contener caracteres en minúscula únicamente. • No debe ser Default. • Debe ser único para todos los grupos de subred creados por la cuenta de AWS.
Identificador de instantánea de clúster	• Un identificador de instantánea de clúster no debe contener más de 255 caracteres alfanuméricos o guiones. • Debe contener caracteres en minúscula únicamente. • No debe ser Default. • Debe ser único para todos los identificadores de instantáneas creados por la cuenta de AWS.

Etiquetado de recursos en Amazon Redshift

En AWS, el usuario define las etiquetas, que se componen de pares de clave-valor. Amazon Redshift admite el uso de etiquetas para proporcionar metadatos sobre los recursos a simple vista y para categorizar los informes de facturación en función de la asignación de costos. Para utilizar etiquetas para la asignación de costos, primero debe activar esas etiquetas en el servicio Administración de facturación y costos de AWS. Si desea obtener más información acerca de la configuración y el uso de etiquetas para la facturación, consulte [Uso de etiquetas de asignación de costos](#) y [Configuración de un informe mensual de asignación de costos](#).

Las etiquetas no son obligatorias para los recursos de Amazon Redshift, pero ayudan a proporcionar contexto. Es posible que desee etiquetar recursos con metadatos en relación con los centros de costos, nombres de proyectos y otra información relevante relacionada con el recurso. Por ejemplo, suponga que desea hacer un seguimiento de qué recursos pertenecen a un entorno de prueba y a un entorno de producción. Puede crear una clave denominada `environment` y proporcionar el valor de `test` o de `production` para identificar los recursos que se utilizan en cada entorno. Si utiliza etiquetas en otros servicios de AWS o si tiene categorías estándar en su negocio, le recomendamos crear los mismos pares de clave-valor en los recursos de Amazon Redshift para mantener la consistencia.

Después de que cambia el tamaño de un clúster y después de que restaura una snapshot de un clúster dentro de la misma región, se conservan las etiquetas para los recursos. Sin embargo, no se conservan las etiquetas si copia una snapshot a otra región, por lo que deberá volver a crear las etiquetas en la nueva región. Si elimina un recurso, se eliminarán todas las etiquetas asociadas.

Cada recurso tiene un conjunto de etiquetas, que es una colección de una o varias etiquetas asignadas al recurso. Cada recurso puede tener hasta 50 etiquetas por cada conjunto de etiquetas. Puede añadir etiquetas al crear un recurso y después de que se haya creado. Puede agregar etiquetas a los siguientes tipos de recursos de Amazon Redshift:

- CIDR/IP
- Clúster
- Grupo de seguridad de clúster
- Regla de entrada del grupo de seguridad de clúster
- Grupo de seguridad de Amazon EC2
- Conexión de un módulo de seguridad de hardware (HSM)

- Certificado de cliente del HSM
- Grupo de parámetros
- Instantánea
- Subnet group (Grupo de subredes)
- Integración (integración sin ETL)

Para utilizar el etiquetado desde la consola de Amazon Redshift, el usuario de IAM puede adjuntar la política administrada de AWS `AmazonRedshiftFullAccess`. Para obtener un ejemplo de política de IAM con permisos de etiquetado limitados que puede adjuntar a un usuario de la consola de Amazon Redshift, consulte [Ejemplo 7: Permitir a un usuario etiquetar recursos con la consola de Amazon Redshift](#). Para obtener más información acerca del etiquetado, consulte [¿Qué es AWS Resource Groups?](#)

Requisitos de etiquetado

Las etiquetas tienen los siguientes requisitos:

- Las claves no pueden tener el prefijo `aws :`.
- Las claves deben ser únicas dentro de un conjunto de etiquetas.
- Una clave debe tener entre 1 y 128 caracteres permitidos.
- Un valor debe tener entre 0 y 256 caracteres permitidos.
- No es necesario que los valores sean únicos dentro de un conjunto de etiquetas.
- Los caracteres permitidos para las claves y los valores son letras y dígitos Unicode, espacios en blanco y cualquiera de estos símbolos: `_ . : / = + - @`.
- Las claves y los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Administración de etiquetas de recurso

En el siguiente procedimiento se explica cómo utilizar etiquetas de recurso.

Para administrar etiquetas en los recursos de Amazon Redshift

1. Inicie sesión en la AWS Management Console y abra la consola de Amazon Redshift en <https://console.aws.amazon.com/redshiftv2/>.

2. En el menú de navegación, elija **Configurations (Configuraciones)** y, a continuación, elija **Manage tags (Administrar etiquetas)**.
3. Introduzca sus elecciones para los recursos y seleccione qué etiquetas añadir, modificar o eliminar. A continuación seleccione **Manage tags of the resources that you choose (Administrar las etiquetas de los recursos que elija)**.

Los recursos que puede etiquetar incluyen clústeres, grupos de parámetros, grupos de subredes, certificados de clientes HSM, conexiones HSM e instantáneas.

4. En la página de navegación **Manage tags (Administrar etiquetas)**, elija **Review and apply tag changes (Revisar y aplicar los cambios de etiqueta)** y, a continuación, seleccione **Apply (Aplicar)** para guardar los cambios.

Integración de AWS Backup con Amazon Redshift

AWS Backup es un servicio totalmente administrado que le ayuda a centralizar y automatizar la protección de datos en todos los servicios de AWS, en la nube y en las instalaciones.

Con AWS Backup para Amazon Redshift, puede configurar las políticas de protección de datos y supervisar la actividad de los diferentes recursos de Amazon Redshift en un solo lugar. También puede crear y almacenar instantáneas en los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift y espacios de nombres sin servidor. Esto le permite automatizar y consolidar las tareas de copia de seguridad que antes tenía que hacer por separado, sin ningún proceso manual.

Note

Las tablas sin copia de seguridad no son compatibles con RA3 y sin servidor. Una tabla marcada como sin copia de seguridad en RA3 y sin servidor se tratará como una tabla permanente de la que siempre se hará una copia de seguridad al tomar una instantánea, y que se restaurará al restaurar desde una instantánea.

Una copia de seguridad o punto de recuperación representa el contenido de un recurso como un clúster de Amazon Redshift, en un momento determinado. AWS Backup guarda las copias de seguridad en almacenes de copias de seguridad, que puede organizar en función de sus necesidades empresariales. Los términos punto de recuperación y copia de seguridad se utilizan indistintamente. Para obtener más información sobre AWS Backup, consulte [Creación, mantenimiento y restauración de copias de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Amazon Redshift se integra de forma nativa con AWS Backup. Eso le permite definir los planes de copia de seguridad y asignar recursos de Amazon Redshift a los planes de copia de seguridad. AWS Backup automatiza la creación de instantáneas manuales de Amazon Redshift y almacena de forma segura estas instantáneas en un almacén de copia de seguridad que usted designa en el plan de copia de seguridad. Para obtener información sobre almacenes, consulte [Almacenes de copia de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup. En el plan de copia de seguridad, puede definir la frecuencia, el intervalo, el ciclo de vida o el almacén de copia de seguridad. Para obtener información sobre los planes de copia de seguridad, consulte [Planes de copia de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Para obtener información sobre cómo crear y restaurar instantáneas de Amazon Redshift sin servidor sin utilizar AWS Backup, consulte [Instantáneas y puntos de recuperación](#). Para obtener información sobre cómo crear y restaurar instantáneas de clústeres aprovisionados de Amazon Redshift sin usar AWS Backup, consulte [Instantáneas y copias de seguridad de Amazon Redshift](#).

Temas

- [Consideraciones sobre el uso de AWS Backup con Amazon Redshift](#)
- [Limitaciones al uso de AWS Backup con Amazon Redshift](#)
- [Administración de AWS Backup con Amazon Redshift](#)

Consideraciones sobre el uso de AWS Backup con Amazon Redshift

A continuación, se presentan las consideraciones a tener en cuenta para utilizar AWS Backup con Amazon Redshift:

- AWS Backup para Amazon Redshift está disponible cuando AWS Backup y Amazon Redshift están disponibles en las mismas Regiones de AWS. Para obtener información sobre dónde está disponible AWS Backup, consulte [Puntos de conexión y cuotas de Amazon Redshift](#) en Referencia general de AWS.
- Para empezar a usar AWS Backup, compruebe que cumple todos los requisitos previos. Para obtener más información, consulte [Requisitos previos](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.
- Suscríbase en el servicio AWS Backup. Las opciones de suscripción se aplican a la cuenta y Región de AWS específicas. Si desea utilizar copias de seguridad en varias regiones con una cuenta determinada, debe optar por inscribirse en cada región individual con esa cuenta. Para obtener más información, consulte [Inscribirse en administración de servicios con AWS Backup](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.
- La integración de AWS Backup para Amazon Redshift solo admite instantáneas manuales para clústeres aprovisionados y espacios de nombres sin servidor.
- Una vez que utilice AWS Backup para administrar la configuración de instantáneas, no podrá seguir administrando la configuración de instantáneas manuales con Amazon Redshift. En su lugar, puede seguir administrando la configuración mediante un plan de AWS Backup. Para obtener más información, consulte [Planes de copia de seguridad](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

- La restauración de instantáneas completas de almacenes de datos en un espacio de nombres sin servidor es un cambio destructivo. Todos los datos previamente existentes en el espacio de nombres de destino se pierden al restaurar una instantánea del almacén de datos en ese espacio de nombres. Esto solo se aplica a la restauración de instantáneas del almacén de datos. La restauración de instantáneas de una sola tabla en un espacio de nombres no elimina los datos existentes.
- Para restaurar una instantánea en un clúster aprovisionado, debe tener una política de IAM con el permiso `RestoreFromClusterSnapshot`. Para restaurar una instantánea en un espacio de nombres sin servidor, debe tener una política de IAM con el permiso `RestoreFromSnapshot`. Estos permisos se aplican al tipo de almacén de datos de destino, no al tipo de instantánea de origen. Por ejemplo, para restaurar una instantánea de un clúster en un espacio de nombres, necesitaría el permiso `RestoreFromSnapshot`, no `RestoreFromClusterSnapshot`. Para obtener más información sobre la administración de políticas de IAM, consulte [Administración de identidades y accesos en Amazon Redshift](#).

Limitaciones al uso de AWS Backup con Amazon Redshift

A continuación, se muestran limitaciones para utilizar AWS Backup con Amazon Redshift:

- No puede utilizar AWS Backup para administrar las instantáneas automatizadas de Amazon Redshift. Para administrar las instantáneas automatizadas, utilice etiquetas. Para obtener información acerca de cómo etiquetar los recursos, consulte [Etiquetado de recursos en Amazon Redshift](#).
- Al restaurar tablas individuales a partir de una instantánea, no puede restaurar desde una instantánea de clúster aprovisionado a un espacio de nombres sin servidor ni viceversa. Puede restaurar instantáneas completas en cualquier configuración. Por ejemplo, puede restaurar todas las bases de datos de una instantánea de clúster aprovisionado en un espacio de nombres sin servidor, pero no puede restaurar una sola tabla de esa misma instantánea al mismo espacio de nombres.

Administración de AWS Backup con Amazon Redshift

Para proteger los recursos de los almacenes de datos de Amazon Redshift, puede utilizar la consola de AWS Backup o utilizar mediante programación la API de AWS Backup o AWS Command Line Interface (AWS CLI). Si tiene que recuperar un recurso, puede utilizar la consola de AWS Backup o

bien la AWS CLI para encontrar y recuperar el recurso que necesita. Para obtener más información, consulte [AWS Command Line Interface](#).

Al utilizar AWS Backup para Amazon Redshift, puede realizar las siguientes acciones:

- Crear copias de seguridad periódicas que inicien automáticamente las instantáneas de Amazon Redshift. Las copias de seguridad periódicas son útiles para satisfacer sus necesidades de retención de datos a largo plazo. Para obtener más información, consulte [Copias de seguridad de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.
- Automatizar la programación y la retención de copias de seguridad mediante la configuración centralizada de los planes de copia de seguridad.
- Restaure un clúster aprovisionado o un espacio de nombres sin servidor a la copia de seguridad guardada que elija. Puede elegir entre restaurar todos los datos de la instantánea o una sola tabla a partir de ella. Establezca la frecuencia con la que desea realizar copias de seguridad de sus recursos. Para obtener información sobre la restauración de instantáneas de clústeres aprovisionados, consulte [Restaurar un clúster de Amazon Redshift](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup. Para obtener información sobre la restauración de instantáneas de espacios de nombres sin servidor, consulte [Restauración de Amazon Redshift sin servidor](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Backup.

Versiones de clúster para Amazon Redshift

Amazon Redshift publica regularmente versiones de clúster. Los clústeres de Amazon Redshift se revisan durante el periodo de mantenimiento del sistema. El momento del parche depende de la Región de AWS y configuración del periodo de mantenimiento. Puede ver o cambiar la configuración del periodo de mantenimiento desde la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información sobre mantenimiento, consulte [Mantenimiento de clústeres](#).

Puede consultar la versión de su clúster en la consola de Amazon Redshift en la pestaña Maintenance (Mantenimiento) de los detalles del clúster. O puede ver la versión del clúster en el resultado del comando SQL:

```
SELECT version();
```

Note

Las actualizaciones críticas que afectan al comportamiento de Amazon Redshift se introducen a medida que Amazon Redshift evoluciona. Para mantenerse al día con estos cambios, tomar medidas y evitar posibles interrupciones en sus cargas de trabajo, consulte [Cambios de comportamiento en Amazon Redshift](#).

Temas

- [Parche 190 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 189 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 188 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 187 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 186 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 185 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 184 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 183 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 182 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 181 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 180 de Amazon Redshift](#)

- [Parche 179 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 178 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 177 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 176 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 175 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 174 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 173 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 172 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 171 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 170 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 169 de Amazon Redshift](#)
- [Parche 168 de Amazon Redshift](#)

Parche 190 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.113436: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 15 de mayo de 2025
- 1.0.112895: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 7 de mayo de 2025

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega modelos mejorados para el escalado y las optimizaciones impulsadas por la IA de Amazon Redshift sin servidor.
- Agrega compatibilidad con la copia automática cuando se utiliza Amazon Redshift con el enrutamiento de VPC mejorado habilitado.
- Agrega compatibilidad con múltiples operaciones automáticas de optimización de tablas para que se ejecuten simultáneamente en diferentes tablas.
- Corrige una situación poco frecuente en la ingesta de streaming en la que las consultas de actualización automática en cola desencadenan consultas UNDO que también se ponen en cola, lo que provoca una contención de bloqueos.

Parche 189 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.112790: versión final del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 14 de mayo de 2025
- 1.0.112790: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 6 de mayo de 2025
- 1.0.112086: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 29 de abril de 2025
- 1.0.111040: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión del grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 16 de abril de 2025
- 1.0.109768: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 22 de marzo de 2025
- 1.0.109284: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 13 de marzo de 2025
- 1.0.108971: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 7 de marzo de 2025

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega compatibilidad con el escalado de simultaneidad para consultas de escritura mediante los tipos de datos SUPER, GEOMETRY y GEOGRAPHY.
- Soluciona un problema que permitía que las columnas SUPER, GEOMETRY o GEOGRAPHY se establecieran como columnas DISTKEY o SORTKEY durante la creación de la tabla con CREATE TABLE AS.
- Agrega compatibilidad con la función TRY_CAST.
- Habilita la compatibilidad para ejecutar múltiples comandos VACUUM simultáneamente en diferentes tablas.

Parche 188 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.109616: versión final para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 27 de marzo de 2025
- 1.0.109616: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 24 de marzo de 2025
- 1.0.108470: versión final para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 13 de marzo de 2025
- 1.0.108470: versión actual para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 11 de marzo de 2025
- 1.0.108950: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 10 de marzo de 2025
- 1.0.108790: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 9 de marzo de 2025
- 1.0.108470: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 4 de marzo de 2025
- 1.0.107910: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 20 de febrero de 2025
- 1.0.107360: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 13 de febrero de 2025
- 1.0.106767: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 5 de febrero de 2025

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega compatibilidad con el montaje automático de un catálogo de Tablas de Amazon S3, lo que le facilita la ejecución de consultas en tablas de Apache Iceberg administradas en Tablas de Amazon S3. Consulte [Requisitos previos para la administración de espacios de nombres de Amazon Redshift en AWS Glue Data Catalog](#) en la Guía para desarrolladores de AWS Lake Formation para conocer los permisos necesarios.
- Ahora puede omitir la comprobación del enmascaramiento de datos y añadir una tabla con un adjunto de enmascaramiento dinámico de datos (DDM) a un recurso compartido de datos.
- No permite el uso de referencias de correlación que omitan un bloque de consulta, también conocidas como "referencias de correlación con nivel omitido". Para obtener más información, consulte [Correlated subquery patterns that are not supported](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

- Agrega compatibilidad con consultas de tipos de datos SUPER correlacionadas con uso compartido de datos y notación de 3 partes.
- Añade compatibilidad con la palabra clave EXCLUDE de SQL.
- Añade compatibilidad con la nueva palabra clave GROUP BY ALL de SQL.
- Mejora el rendimiento de las colas de administración de cargas de trabajo (WLM) configuradas con funciones, lo cual reduce la contención de bloqueos.
- Añade compatibilidad con vistas materializadas actualizadas automáticamente en tablas sin ETL con el modo de historial activado.
- Añade compatibilidad con caracteres nulos incrustados en cadenas durante la replicación sin ETL.
- Mejora los modelos para el escalado y las optimizaciones basados en la IA.
- Agrega la columna username a la vista sys_query_history.

Parche 187 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.107351: versión de pista final del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 13 de febrero de 2025
- 1.0.106452: versión final de la pista del clúster aprovisionado de Amazon Redshift, publicada el 5 de febrero de 2025
- 1.0.106980: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 3 de febrero de 2025
- 1.0.106452: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 24 de enero de 2025
- 1.0.106073: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 21 de enero de 2025
- 1.0.105722: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 10 de enero de 2025
- 1.0.105373: versión actual del clúster aprovisionado de Amazon Redshift y versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicadas el 8 de enero de 2025
- 1.0.104930: versión para grupos de trabajo de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 20 de diciembre de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Introduce dos nuevas funciones espaciales de H3 (H3_center y H3_boundary).
- Habilita la caché de disco dinámica en los clústeres de escalado simultáneo.
- Corrige una ineficiencia en el uso de la memoria durante la ingesta de tablas ordenadas que podría afectar al rendimiento.
- Corrige un problema por el que ciertas consultas con una subconsulta dentro de la cláusula SELECT, como `SELECT ARRAY_FLATTEN((SELECT FROM ...))`, desencadenaban incorrectamente un error XCHECK de `size >= min_partiql_size` en situaciones específicas que implicaban un único valor SUPER.
- Corrige un problema por el que las expresiones SUPER, que no pueden ser nulas (`json_serialize()`, `json_size()`, `json_typeof()`, `is_object()` y otras), a veces producían resultados erróneos cuando se combinaban con expresiones de argumento como `CASE ... END` o `COALESCE()`.
- Soluciona un problema que provocaba que la selección de vistas de enlace tardío generara un ERROR después de habilitar la seguridad de fila en la vista.
- Soluciona un problema por el que el CDC en una integración sin ETL provocaba un elevado consumo de CPU del nodo líder.
- Añade a las integraciones sin ETL la capacidad de consultar tablas en todos los estados, incluso durante las actualizaciones.
- Añade a las integraciones sin ETL la capacidad de truncar textos o cadenas de gran tamaño para asignarlos al tamaño de varchar máximo en Amazon Redshift.
- Añade a las integraciones sin ETL la capacidad de reemplazar los caracteres UTF-8 no válidos por un carácter específico de su elección.
- Corrige un problema en el intervalo de actualización para la integración sin ETL con Amazon RDS para MySQL.
- Añade compatibilidad con el tipo de datos JSON/JSONB para la integración sin ETL con Aurora PostgreSQL.
- Corrige un problema por el que las consultas que contenían expresiones con `IS [NOT] {TRUE | FALSE | UNKNOWN}` generaban un error de aserción.
- Corrige un problema por el cual las funciones `json_extract_path_text()` y `json_extract_array_element_text()` producían una cadena vacía '' en lugar de NULL o viceversa en casos como el acceso a un elemento o atributo de matriz inexistente, el valor 'null' de JSON o una cadena JSON vacía.

- Mejora el rendimiento de las instrucciones INSERT/COPY en transacciones simultáneas que escriben en la misma tabla al permitirles compartir un bloqueo y avanzar hasta que necesiten escribir datos en la tabla.

Parche 186 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.82096: versión final de la pista, publicada el 10 de enero de 2025
- 1.0.82000: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 10 de enero de 2025
- 1.0.81981: versión actual de la pista, publicada el 10 de enero de 2025
- 1.0.81475: versión final de la pista, publicada el 6 de enero de 2025
- 1.0.81473: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 6 de enero de 2025
- 1.0.81462: versión actual de la pista, publicada el 6 de enero de 2025
- 1.0.80643: versión actual de la pista, publicada el 17 de diciembre de 2024
- 1.0.80583: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 17 de diciembre de 2024
- 1.0.80560: versión actual de la pista, publicada el 17 de diciembre de 2024
- 1.0.80498: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 13 de diciembre de 2024
- 1.0.80491: versión actual de la pista, publicada el 13 de diciembre de 2024
- 1.0.80036: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 6 de diciembre de 2024
- 1.0.80009: versión actual de la pista, publicada el 6 de diciembre de 2024
- 1.0.79372: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 26 de noviembre de 2024
- 1.0.79237: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 24 de noviembre de 2024
- 1.0.79229: versión actual de la pista, publicada el 24 de noviembre de 2024
- 1.0.79003: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 19 de noviembre de 2024
- 1.0.78987: versión actual de la pista, publicada el 19 de noviembre de 2024
- 1.0.78890: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 18 de noviembre de 2024
- 1.0.78881: versión actual de la pista, publicada el 18 de noviembre de 2024
- 1.0.78646: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 14 de noviembre de 2024
- 1.0.78641: versión actual de la pista, publicada el 14 de noviembre de 2024

- 1.0.78178: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.78160: versión actual de la pista, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.77809: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 31 de octubre de 2024
- 1.0.77777: versión actual de la pista, publicada el 31 de octubre de 2024
- 1.0.77292: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 24 de octubre de 2024
- 1.0.77272: versión actual de la pista, publicada el 24 de octubre de 2024
- 1.0.77040: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 22 de octubre de 2024
- 1.0.77028: versión actual de la pista, publicada el 22 de octubre de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega soporte para la actualización automática e incremental de vistas materializadas en tablas provenientes de integraciones sin ETL con Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, Amazon RDS para MySQL y Amazon DynamoDB.
- Mejora la forma en que Amazon Redshift reescribe las consultas con subconsultas correlacionadas de una sola fila, como `SELECT ... WHERE key = (SELECT ... correlated subquery)`. Tenga en cuenta que estas consultas solo son válidas si la subconsulta genera una sola fila. Gracias a la mejora de la reescritura, es posible que algunas consultas que infrinjan esta condición ahora generen un error: `ERROR: single-row subquery returns more than one row` en los casos antes permitidos. Para evitarlo, es posible que sea necesario corregir estas subconsultas para garantizar que devuelvan una sola fila, por ejemplo, añadiendo un agregado `MIN ()` o `MAX ()`.
- Añade un identificador de SQL KAFKA en Amazon Redshift para admitir la transmisión desde orígenes externos de Kafka a Amazon Redshift con ingesta de transmisiones directa. Estos orígenes incluyen orígenes externos de Kafka, como Confluent Managed Cloud y Apache Kafka.
- Añade compatibilidad con la escritura en varios almacenamientos mediante el uso compartido de datos para que pueda escalar sus cargas de trabajo de escritura y lograr un mejor rendimiento en las cargas de trabajo de extracción, transformación y carga (ETL) mediante el uso de diferentes almacenes de distintos tipos y tamaños, en función de sus necesidades de carga de trabajo.
- Ahora puede ejecutar consultas `SELECT` en tablas de Apache Iceberg administradas en Tablas de Amazon S3 mediante Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte [Acceso a tablas de Amazon S3 con Amazon Redshift](#) en la Guía del usuario de Amazon Simple Storage Service.
- Añade compatibilidad con las consultas de escritura entre bases de datos en Amazon Redshift, para que pueda escribir en varias bases de datos de un clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, vaya a [Consultas entre bases de datos](#).

Parche 185 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.79878: versión actual de la pista, publicada el 3 de diciembre de 2024
- 1.0.79868: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 3 de diciembre de 2024
- 1.0.79845: versión actual de la pista, publicada el 3 de diciembre de 2024
- 1.0.78946: versión final de la pista, publicada el 19 de noviembre de 2024
- 1.0.78354: versión final de la pista, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.78130: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.78125: versión actual de la pista, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.78016: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 5 de noviembre de 2024
- 1.0.78014: versión actual de la pista, publicada el 5 de noviembre de 2024
- 1.0.77707: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 4 de noviembre de 2024
- 1.0.77687: versión actual de la pista, publicada el 4 de noviembre de 2024
- 1.0.77467: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 4 de noviembre de 2024
- 1.0.77433: versión actual de la pista, publicada el 4 de noviembre de 2024
- 1.0.77467: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 29 de octubre de 2024
- 1.0.77433: versión actual de la pista, publicada el 29 de octubre de 2024
- 1.0.76991: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 21 de octubre de 2024
- 1.0.76913: versión actual de la pista, publicada el 21 de octubre de 2024
- 1.0.76645: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 14 de octubre de 2024
- 1.0.76642: versión actual de la pista, publicada el 14 de octubre de 2024
- 1.0.76242: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 10 de octubre de 2024
- 1.0.76230: versión actual de la pista, publicada el 10 de octubre de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega compatibilidad para la actualización incremental de las vistas materializadas (MV) creadas en tablas de lago de datos.

- Ingresa compatibilidad para modificar la clave de distribución y la clave de clasificación para las vistas materializadas.
- Agrega compatibilidad para la integración del machine learning (ML) de Amazon Redshift con Amazon Bedrock para aprovechar modelos de lenguaje grandes (LLM) a partir de simples comandos SQL junto con los datos de Amazon Redshift.
- Corrige un error que permitía procesar shapefiles vacíos en los datos espaciales de Amazon Redshift sin generar errores.
- Corrige un error que permitía a los tipos de datos varbit y varbinary ingerir un valor de cadena vacío como "", en lugar de NULL, en una integración sin ETL.
- Corrige una condición de carrera con una caché de resultados que provocaba que las consultas entre bases de datos devolvieran resultados obsoletos en una integración sin ETL.
- Optimiza el proceso de resincronización de la integración sin ETL, lo que reduce los tiempos de resincronización.
- Mejora el tiempo de arranque sin ETL tras las operaciones de recuperación y mantenimiento del sistema. Ahora, el sistema puede recuperar el CDC después de la última operación de consulta, en lugar de poder recuperarlo hasta el último punto CDC disponible.
- Mejora la observabilidad para la integración sin ETL con una nueva tabla del sistema, `sys_integration_table_activity`. Esta tabla realiza un seguimiento de las inserciones, actualizaciones y eliminaciones de tablas de integración sin ETL.
- Mejora la experiencia de creación automática de roles federados. Los administradores de Amazon Redshift ahora tienen más control sobre la creación automática de roles federados durante el inicio de sesión de los usuarios federados. Ahora puede habilitar, desactivar, aplicar filtros y configurar los ajustes de creación automática para cada proveedor de identidades.
- Los usuarios del IAM Identity Center pueden ejecutar COPY, UNLOAD y CREATE LIBRARY con las credenciales del IAM Identity Center mediante las concesiones de acceso de S3.
- La función de copia automática (COPY JOB), que permite la ingesta continua de archivos desde Amazon S3, ya está disponible de forma general.

Parche 184 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.77706: versión final de la pista, publicada el 12 de noviembre de 2024
- 1.0.76832: versión actual de la pista: publicada el 17 de octubre de 2024

- 1.0.76169: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 10 de octubre de 2024
- 1.0.76142: versión actual de la pista, publicada el 10 de octubre de 2024
- 1.0.75677: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 27 de septiembre de 2024
- 1.0.75672: versión actual de la pista, publicada el 27 de septiembre de 2024
- 1.0.75504: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 23 de septiembre de 2024
- 1.0.75449: versión actual de la pista, publicada el 24 de septiembre de 2024
- 1.0.74765: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 12 de septiembre de 2024
- 1.0.74754: versión actual de la pista, publicada el 12 de septiembre de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Las vistas materializadas (MV) de streaming de Amazon Redshift para la ingesta de datos de streaming han aumentado el tamaño de las columnas VARBYTE, pasando de 1 024 000 bytes. Amazon Redshift ahora puede ingerir registros de Amazon Kinesis Data Streams de hasta 1 048 576 bytes o 1 MiB. Redshift puede ingerir registros de Amazon Managed Streaming para Apache Kafka de hasta 16 777 216 bytes o 16 MiB. Si utiliza el comando `ATA SQL ALTER TABLE <target_tbl> APPEND FROM <streaming_mv>`, suéltelo y vuelva a crear <target_tbl> para que tenga los tamaños de columna VARBYTE correspondientes más grandes.
- Los recursos compartidos de datos de Amazon Redshift ahora pueden incluir tablas y vistas de lago de datos de Amazon S3 que hagan referencia a AWS Glue Data Catalog incluidas las tablas regidas por Lake Formation.
- Agrega compatibilidad para la actualización automática e incremental de vistas materializadas en tablas a partir de la integración sin ETL con DynamoDB.
- Agrega compatibilidad para configurar el “intervalo de actualización” en las tablas de integración sin ETL para especificar la frecuencia de actualización de la replicación en Amazon Redshift. Puede configurarlo en el momento de crear una base de datos para una nueva integración o modificar la base de datos de una integración existente.
- Agrega compatibilidad para la autenticación de seguridad de la capa de transporte mutua (mTLS) en la ingesta de streaming de Amazon Redshift para Amazon Managed Streaming para Apache Kafka.
- Agrega compatibilidad con el hash de consulta, un identificador único para una consulta SQL basado en la representación textual de la consulta y los valores de sus parámetros. Se puede usar para identificar, agrupar y analizar consultas similares. El hash de consulta ahora se puede encontrar en la vista `SYS_QUERY_HISTORY`, con la agregación de dos columnas nuevas:

- `user_query_hash`: el hash enviado por el usuario, incluidos los literales de la consulta.
- `generic_query_hash`: el hash enviado por el usuario, incluidos los literales de la consulta.
- Corrige un bloqueo del sistema en un caso poco frecuente en el que sin ETL ejecutaba la replicación y el escaneo de los CDC y realizaba consultas de tablas con la caché de resultados.
- Aborda un problema en la administración de la carga de trabajo (WLM) por el que las consultas de una función definida por el usuario (UDF) de Python se adelantarían a otras consultas cuando los recursos de WLM para las consultas UDF de Python no estuviesen disponibles.
- Aborda un problema por el que la administración de la carga de trabajo (WLM) no podría enrutar las consultas a la cola asignada a un rol de usuario recién creado.
- Mejora el uso del disco en los pequeños consumidores que comparten datos y consultan tablas de productores grandes.
- Mejora el rendimiento de las instrucciones INSERT para clústeres aprovisionados que cambian de tamaño elásticamente a un tamaño más grande.

Parche 183 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.75655: versión final de la pista: publicada el 30 de septiembre de 2024
- 1.0.75388: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 25 de septiembre de 2024
- 1.0.75379: versión actual de la pista, publicada el 25 de septiembre de 2024
- 1.0.74967: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 17 de septiembre de 2024
- 1.0.74927: versión actual de la pista, publicada el 17 de septiembre de 2024
- 1.0.74518: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 11 de septiembre de 2024
- 1.0.74503: versión actual de la pista, publicada el 11 de septiembre de 2024
- 1.0.74223: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 5 de septiembre de 2024
- 1.0.74159: versión actual de la pista, publicada el 5 de septiembre de 2024
- 1.0.74126: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 30 de agosto de 2024
- 1.0.74097: versión actual de la pista, publicada el 30 de agosto de 2024
- 1.0.73016: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 8 de agosto de 2024
- 1.0.72982: versión actual de la pista, publicada el 8 de agosto de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega compatibilidad con el descubrimiento de permisos acotados mediante `SVV_DATABASE_PRIVILEGES` y `SVV_SCHEMA_PRIVILEGES`. También introduce la columna `privilege_scope` en `SVV_DATABASE_PRIVILEGES` y `SVV_SCHEMA_PRIVILEGES`.
- Mejora el rendimiento de las consultas que ejecutan operaciones de agregación distintas cuando las columnas de agrupación tienen un número bajo de valores distintos (NDV).
- Mejora el rendimiento de las instrucciones `INSERT/COPY` para almacenamientos de datos aprovisionados que cambian de tamaño elásticamente en dos veces o más.
- Admite variables de contexto de sesión en una política de enmascaramiento dinámico de datos.
- Agrega compatibilidad con subconsultas y vistas como origen de la instrucción `MERGE`.
- Admite procedimientos almacenados que contengan una instrucción `MERGE` en el escalado de simultaneidad aprovisionado y la computación de escalado automático sin servidor.
- Mejora el rendimiento de las consultas con una mejor predicción de los recursos en la administración de la carga de trabajo para los comandos `COPY` y para los almacenamientos que tienen cambios de tamaño.
- Mejora la resistencia a los errores de falta de memoria en clústeres con poca memoria disponible.
- Agrega compatibilidad con caracteres no ASCII como delimitadores de campo en el comando `COPY`.
- Agrega compatibilidad para realizar la ingesta de datos codificados en el juego de caracteres ISO-8859-1 mediante el comando `COPY`.
- Elimina el requisito de especificar `CLUSTER_ARN` en la definición del esquema externo MSK si se especifica URI.
- Admite la aplicación de filtros de análisis de intervalo durante los análisis en tablas de integración sin ETL.
- Admite la adición de claves de clasificación a tablas de integración sin ETL.
- Admite que opciones de base de datos como `serializable` y `collation` se pueden especificar con la instrucción `CREATE DATABASE` al crear una base de datos de integración sin ETL.
- Se ha corregido el problema que provocaba que el clúster se reiniciara cuando el filtro de datos superaba los 2 KB en una integración sin ETL.

Parche 182 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.73589: versión final de la pista, publicada el 22 de agosto de 2024
- 1.0.73359: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 15 de agosto de 2024
- 1.0.73348: versión actual de la pista, publicada el 15 de agosto de 2024
- 1.0.72917: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 12 de agosto de 2024
- 1.0.72899: versión actual de la pista: publicada el 12 de agosto de 2024
- 1.0.72528: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 7 de agosto de 2024
- 1.0.72503: versión actual de la pista, publicada el 8 de agosto de 2024
- 1.0.72239: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 1 de agosto de 2024
- 1.0.71714: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 24 de julio de 2024
- 1.0.71629: versión actual de la pista, publicada el 24 de julio de 2024
- 1.0.70953: Versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 11 de julio de 2024
- 1.0.70890: Versión actual de la pista, publicada el 11 de julio de 2024
- 1.0.70716: Versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 8 de julio de 2024
- 1.0.70695: Versión actual de la pista, publicada el 8 de julio de 2024
- 1.0.69945: Versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 27 de junio de 2024
- 1.0.69938: Versión actual de la pista, publicada el 27 de junio de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Actualiza LISTAGG, MEDIAN, PERCENTILE_CONT y PERCENTILE_DISC para que ya no requieran tablas definidas por el usuario. Las consultas que hacen referencia a las tablas del catálogo o que no hacen referencia a ninguna tabla también pueden utilizar estas funciones.
- Reduce el tiempo de planificación de las consultas de lectura para compartir datos al consolidar las tablas temporales en varias consultas en una sola sesión, para cargas de trabajo con alta concurrencia.
- Proporciona disponibilidad general de la integración de machine learning (ML) de Redshift con Amazon SageMaker AI Jumpstart, para que pueda crear sus propios modelos de lenguajes extensos.

- Presenta la compatibilidad con el tipo de datos de entrada y salida SUPER en Redshift ML.
- Habilita la compatibilidad de una instrucción UPDATE con una cláusula JOIN cuando la tabla de destino está protegida por una política dinámica de enmascaramiento de datos y se hace referencia a ella en la cláusula JOIN.
- Permite consultar una base de datos sin ETL en Redshift, incluso después de eliminar la integración del origen.
- Corrige un error de replicación que podía provocar un error en la integración sin ETL. Esto hace que una integración sea más resiliente.
- Permite a otros usuarios, además del usuario que creó una integración sin ETL, consultar los datos después de obtener los permisos GRANT.
- Corrige un problema de memoria insuficiente que podía provocar el reinicio del clúster en un clúster aprovisionado de Amazon Redshift con la integración sin ETL habilitada.
- Permite la creación de una integración sin ETL con RDS para MySQL con Redshift, a partir de un clúster de base de datos multi-AZ de RDS de origen. Un clúster de base de datos multi-AZ es un modo de implementación de alta disponibilidad semisíncrono de Amazon RDS con dos instancias de base de datos de réplica legibles.
- Permite a un usuario conectarse a un clúster de Amazon MSK desde un cliente consumidor de streaming de Amazon Redshift especificando el URI del agente del clúster de Amazon MSK en la definición de esquema externo necesaria para asociar una vista materializada de streaming de Amazon Redshift a un tema de Amazon MSK. Esta característica elimina la necesidad de obtener el nombre del nodo del agente de arranque de Amazon MSK mediante una llamada a la API GetBootstrapBroker en el clúster de Amazon MSK a través de una puerta de enlace de Internet.
- Resuelve el problema de reanudar las instancias de Amazon Redshift sin servidor, lo que permite a un usuario de base de datos existente reanudar una instancia sin servidor al conectarse a bases de datos en el editor de consultas de Amazon Redshift v2, mediante el método de autenticación de IAM Identity Center.
- Optimiza la replicación de CDC y reduce la utilización de recursos en la informática de Redshift al pasar a la partición basada en tablas.
- Mejora el rendimiento de las consultas con una mejor predicción de los recursos en la administración de cargas de trabajo (WLM).
- Corrige errores en las consultas al escalar los clústeres de forma simultánea con el mensaje: se han agotado las colas de WLM para reiniciarse.
- Soluciona un problema de administración de cargas de trabajo (WLM) por el que Amazon Redshift recurre al WLM manual cuando los clientes intentan aplicar una configuración de WLM no válida.

- Permite a los consumidores que comparten datos ejecutar consultas de lectura incluso cuando el productor no funciona debido a un mantenimiento planificado o a una interrupción imprevista.
- Corrige un problema poco frecuente de reinicio del clúster que se produce cuando se utiliza la función ANY_VALUE en consultas que agregan datos, por ejemplo, la función de agregación COUNT(DISTINCT).

Parche 181 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.72031: versión actual de la pista: publicada el 1 de agosto de 2024
- 1.0.71912: versión final de la pista, publicada el 1 de agosto de 2024
- 1.0.70665: Versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 8 de julio de 2024
- 1.0.70634: Versión actual de la pista, publicada el 8 de julio de 2024
- 1.0.69954: Versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 26 de junio de 2024
- 1.0.69952: Versión actual de la pista, publicada el 26 de junio de 2024
- 1.0.69497: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 18 de junio de 2024
- 1.0.69451: versión actual de la pista, publicada el 18 de junio de 2024
- 1.0.69076: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 14 de junio de 2024
- 1.0.69065: versión actual de la pista, publicada el 14 de junio de 2024
- 1.0.68555: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 31 de mayo de 2024
- 1.0.68540: versión actual de la pista, publicada el 31 de mayo de 2024
- 1.0.68328: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 23 de mayo de 2024
- 1.0.68205: versión actual de la pista, publicada el 23 de mayo de 2024
- 1.0.67796: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 15 de mayo de 2024
- 1.0.67788: versión actual de la pista, publicada el 15 de mayo de 2024
- 1.0.67308: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 1 de mayo de 2024
- 1.0.67305: versión actual de la pista, publicada el 1 de mayo de 2024

Nuevas características y mejoras en este parche

- Ingresa compatibilidad con las funciones "lower_attribute_names()" y "upper_attribute_names()", que modifican las mayúsculas y minúsculas de los nombres de los atributos para los valores de los objetos SUPER.
- Soluciona un problema en CREATE TABLE LIKE al usar una columna de identidad. Anteriormente, la nueva tabla heredaba el identificador de la tabla de origen. Esto causaba problemas si la tabla de origen se eliminaba posteriormente, ya que el identificador dejaba de ser válido en la nueva tabla.
- Corrige un problema que impedía que algunas tablas externas se mostraran en SVV_ALL_TABLES.
- Mejora el tiempo de arranque del clúster y acelera la inicialización de las consultas para cargas de trabajo simultáneas elevadas.
- Corrige un problema con la consulta federada que provocaba errores al pasar las funciones split_part() al origen federado a RDS y Aurora MySQL.
- Admite cambios iniciados por el usuario en la clave de distribución mediante comandos ALTER TABLE...ALTER DISTSTYLE KEY DISTKEY en los clústeres de escalado simultáneo aprovisionados y en la computación con escalado automático sin servidor.
- Admite vistas materializadas actualizadas manualmente que implican la agregación en el escalado simultáneo aprovisionado y en la computación con escalado automático sin servidor.
- Agrega compatibilidad sin ETL para gestionar registros de hasta 16 MB de tamaño y para admitir valores SUPER de hasta 16 MB.
- Mejora los mensajes de error durante la sincronización inicial sin ETL desde Aurora MySQL al proporcionar detalles adicionales como el esquema y el nombre de la tabla.
- Ingresa la compatibilidad del etiquetado con Amazon Redshift ML CREATE MODEL. Con esta mejora, ahora puede etiquetar los recursos de Amazon SageMaker AI que utiliza Amazon Redshift ML. El etiquetado le ayuda a administrar, identificar, organizar, buscar y filtrar recursos.
- Mejora el rendimiento de las consultas que utilizan funciones de Lambda definidas por el usuario (UDF) al optimizar el procesamiento de datos con AWS Lambda.
- Reduce el uso de la memoria durante la ingesta de datos en tablas ordenadas de clústeres sin servidor y redimensionados elásticamente.
- Agrega compatibilidad para líneas nuevas (\n) en la columna query_text de la vista SYS_QUERY_HISTORY y para la columna text de la vista SYS_QUERY_TEXT.

Parche 180 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.68520: versión final de la pista, publicada el 28 de mayo de 2024
- 1.0.67699: versión final de la pista, publicada el 15 de mayo de 2024
- 1.0.66960: versión final de la pista, publicada el 21 de abril de 2024
- 1.0.66954: versión actual de la pista, publicada el 21 de abril de 2024
- 1.0.66276: versión actual de la pista, publicada el 12 de abril de 2024
- 1.0.66290: versión de Amazon Redshift sin servidor, publicada el 10 de abril 2024
- 1.0.63590 - Versión actual de la pista: publicada el 19 de febrero de 2024
- 1.0.63567 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 16 de febrero de 2024
- 1.0.63282 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 13 de febrero de 2024
- 1.0.63269 - Versión actual de la pista: publicada el 13 de febrero de 2024
- 1.0.63215 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 12 de febrero de 2024
- 1.0.63205 - Versión actual de la pista: publicada el 12 de febrero de 2024
- 1.0.63030 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 7 de febrero de 2024
- 1.0.62913 - Versión actual de la pista: publicada el 7 de febrero de 2024
- 1.0.62922 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 5 de febrero de 2024
- 1.0.62878 - Versión actual de la pista: publicada el 5 de febrero de 2024
- 1.0.62698 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 31 de enero de 2024
- 1.0.62614 - Versión actual de la pista: publicada el 31 de enero de 2024
- 1.0.61687 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 5 de enero de 2024
- 1.0.61678 - Versión actual de la pista: publicada el 5 de enero de 2024
- 1.0.61567 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 31 de diciembre de 2023
- 1.0.61559 - Versión actual de la pista: publicada el 31 de diciembre de 2023
- 1.0.61430 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 29 de diciembre de 2023
- 1.0.61395 - Versión actual de la pista: publicada el 29 de diciembre de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Cambia CURRENT_USER para que deje de truncar el nombre de usuario devuelto en 64 caracteres.
- Añade la posibilidad de aplicar políticas de enmascaramiento de datos en las vistas estándar y en las vistas de enlace tardío.
- Añade la posibilidad de aplicar el enmascaramiento dinámico de datos (DDM) a los atributos escalares de las columnas de tipos de datos SUPER.
- Añade la función SQL OBJECT_TRANSFORM. Para obtener más información, consulte [Función OBJECT_TRANSFORM](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Añade la posibilidad de aplicar un control de acceso detallado de AWS Lake Formation a sus datos anidados y realizar consultas con el análisis de lagos de datos de Amazon Redshift.
- Añade el tipo de datos INTERVAL.
- Añade CONTINUE_HANDLER, que es un tipo de controlador de excepciones que controla el flujo de un procedimiento almacenado. Al usarlo, puedes atrapar y administrar excepciones sin finalizar el bloque de instrucciones existente.
- Añade la posibilidad de definir permisos para un ámbito (esquema o base de datos) además de los objetos individuales. De este modo, se puede otorgar un permiso a los usuarios y roles en todos los objetos actuales y futuros del ámbito.
- Añade la posibilidad de crear una base de datos a partir de un recurso compartido de datos con permisos que permitan a los administradores del lado del consumidor otorgar permisos individuales sobre los objetos compartidos de la base de datos a los usuarios y roles del lado del consumidor.
- Añade compatibilidad con el tipo de datos de retorno SUPER de los modelos BYOM remotos. Esto amplía la gama de modelos de SageMaker AI aceptados para incluir aquellos con formatos de devolución más complejos.
- Cambia las funciones externas para convertir ahora implícitamente números con o sin partes fraccionarias en el tipo de datos numéricos de la columna. En las columnas int2, int4 e int8, se aceptan números con dígitos fraccionarios truncándolos, a menos que el número esté fuera del rango. En las columnas float4 y float8, se aceptan números sin dígitos fraccionarios.
- Agrega tres funciones espaciales que funcionan con el sistema de cuadrícula de indexación geoespacial jerárquico H3: H3_FromLongLat, H3_FromPoint, and H3_Polyfill.

Parche 179 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.62317 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 29 de enero de 2024
- 1.0.62312 - Versión final de la pista: publicada el 29 de enero de 2024
- 1.0.61631 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 5 de enero de 2024
- 1.0.61626 - Versión actual de la pista: publicada el 5 de enero de 2024
- 1.0.61191 - Versión actual de la pista: publicada el 16 de diciembre de 2023
- 1.0.61150 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 16 de diciembre de 2023
- 1.0.60982 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 13 de diciembre de 2023
- 1.0.60854 - Versión actual de la pista: publicada el 10 de diciembre de 2023
- 1.0.60354 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 22 de noviembre de 2023
- 1.0.60353 - Versión actual de la pista: publicada el 21 de noviembre de 2023
- 1.0.60293 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 21 de noviembre de 2023
- 1.0.60292 - Versión actual de la pista: publicada el 22 de noviembre de 2023
- 1.0.60161 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 18 de noviembre de 2023
- 1.0.60140 - Versión actual de la pista: publicada el 18 de noviembre de 2023
- 1.0.60139 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 18 de noviembre de 2023
- 1.0.59947 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 16 de noviembre de 2023
- 1.0.59945 - Versión actual de la pista: publicada el 16 de noviembre de 2023
- 1.0.59118 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 9 de noviembre de 2023
- 1.0.59117 - Versión actual de la pista: publicada el 9 de noviembre de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Añade compatibilidad para que los usuarios federados con los permisos adecuados puedan ver las vistas del sistema de enmascaramiento de datos dinámico y de seguridad en el nivel de la fila, que incluyen:
 - SVV_ATTACHED_MASKING_POLICY
 - SVV_MASKING_POLICY
 - SVV_RLS_ATTACHED_POLICY

- SVV_RLS_POLICY
- SVV_RLS_RELATION
- Añade una funcionalidad que permite que una consulta que solo contiene funciones escalares en la cláusula FROM ahora genere un error.
- Añade las instrucciones CREATE TABLE AS (CTAS) con la funcionalidad de tablas de destino permanentes a los clústeres de escalado simultáneo. Los clústeres de escalado simultáneo ahora admiten más consultas.
- Añade las siguientes tablas del sistema para realizar un seguimiento del estado de redistribución de las tablas después de ejecutar la versión clásica de redimensionamiento en los clústeres RA3:
 - La tabla del sistema SYS_RESTORE_STATE muestra la evolución de la redistribución en el nivel de tabla.
 - La tabla del sistema SYS_RESTORE_LOG muestra el rendimiento histórico de la redistribución de datos.
- Mejora la minimización de la inclinación de los segmentos en las tablas EVEN después de ejecutar el redimensionamiento clásico en los tipos de nodo RA3. Esto también se aplica a los clústeres del parche 178 que ejecutaban el redimensionamiento clásico.
- Añade compatibilidad con UNLOAD con EXTENSION en los clústeres de escalado simultáneo.
- Mejora el rendimiento de las consultas que contienen UDF de λ en las uniones HashJoins y NestLoop.
- Mejora el rendimiento del redimensionamiento elástico en los tipos de nodo RA3.
- Mejora el rendimiento de las consultas de uso compartido de datos.
- Mejora el rendimiento de las consultas de análisis iniciadas manualmente en grupos de trabajo sin servidor y clústeres aprovisionados redimensionados de forma elástica.
- Mejora el rendimiento de las consultas WLM automáticas con una mejor predicción de los recursos en la administración de cargas de trabajo.
- Elimina la funcionalidad de lanzar clústeres en las VPC de tenencia dedicada. Este cambio no afecta a la tenencia de ninguna instancia de EC2 en la VPC. Puede modificar la tenencia de la VPC de forma predeterminada con el comando `modify-vpc-tenancy` de la AWS CLI.
- Ahora se admite la actualización manual de la vista materializada en los clústeres de escalado simultáneo aprovisionados y en la computación con escalado automático sin servidor.
- Añade compatibilidad con los literales INTERVAL a la función EXTRACT. Por ejemplo, `EXTRACT('hours' from Interval '50 hours')` devuelve 2 porque 50 horas se interpretan como 2 días y 2 horas, y se extrae el componente de hora de 2.

Parche 178 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.63327 - Versión actual de la pista: publicada el 9 de febrero de 2024
- 1.0.63313 - Versión final de la pista: publicada el 9 de febrero de 2024
- 1.0.60977 - Versión actual de la pista: publicada el 15 de diciembre de 2023
- 1.0.59596 - Versión actual de la pista: publicada el 9 de noviembre de 2023
- 1.0.58593 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 23 de octubre de 2023
- 1.0.58558 - Versión actual de la pista: publicada el 23 de octubre de 2023
- 1.0.57864 - Versión actual de la pista: publicada el 12 de octubre de 2023
- 1.0.57850 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 12 de octubre de 2023
- 1.0.56952 - Versión actual de la pista: publicada el 25 de septiembre de 2023
- 1.0.56970 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 25 de septiembre de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Amazon Redshift ha mejorado ahora el rendimiento de las consultas de uso compartido de datos al acelerar la actualización de metadatos en las instancias consumidoras mientras se producen cambios simultáneos de datos en la instancia productora.
- Agrega compatibilidad con la actualización automática e incremental de vistas materializadas en instancias consumidoras de uso compartido de datos de Amazon Redshift cuando las tablas base de la vista materializada hacen referencia a los datos compartidos.
- Agrega compatibilidad para almacenar objetos grandes de hasta 16 MB de tamaño en el tipo de datos SUPER. Al ingesta desde archivos de origen JSON, PARQUET, TEXTO y CSV, puede cargar datos semiestructurados o documentos como valores en el tipo de datos SUPER, de hasta 16 MB.
- Agrega compatibilidad con el cambio de tamaño elástico para escalar hacia y desde un clúster de Amazon Redshift RA3 de un solo nodo.
- Los clústeres RA3 de un solo nodo de Amazon Redshift ya pueden beneficiarse de las mejoras de cifrado, que reducen el tiempo total de cifrado y mejoran la disponibilidad del almacenamiento de datos durante el proceso de cifrado.
- Mejora la compatibilidad con las consultas al anular la anidación y anular la rotación de los datos almacenados en el tipo de datos SUPER.

- Mejora el rendimiento de la actualización de vistas materializadas con tipos de datos SUPER.
- Agrega soporte para agregar literales INTERVAL con la función ANY_VALUE.
- La ingesta de streaming ahora admite el siguiente nuevo comando SQL para purgar datos de flujo: `DELETE FROM streaming_materialized_views WHERE <where filter clause>`.
- La función DECODE reemplaza un valor específico por otro valor específico o por un valor predeterminado, según el resultado de una condición de igualdad. DECODE ahora requiere los tres parámetros siguientes:
 - expresión
 - buscar
 - resultado
- Agrega funcionalidad a los procedimientos almacenados para permitir la captura de errores de conversión de tipo de datos por desbordamiento de datos y el manejo dentro de un bloque de manejo de excepciones.
- Ahora recibirá un error al consultar la seguridad de nivel de fila o las relaciones protegidas por enmascaramiento de datos dinámico si cambia `enable_case_sensitive_identifier` para que sea diferente de la configuración predeterminada de la sesión. Además, la siguiente configuración se bloquea cuando se aplican políticas de seguridad de nivel de fila o de enmascaramiento de datos dinámicos en su clúster aprovisionado o espacio de nombres sin servidor:

```
ALTER USER <current_user> SET case-sensitive identifier.
```

- El comando MERGE admite ahora una sintaxis simplificada que solo requiere la tabla de destino y origen. Para obtener más información, consulte [MERGE](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.
- Agrega soporte para asociar políticas de enmascaramiento de datos dinámicas idénticas a varios usuarios o roles con la misma prioridad, o sin especificar la prioridad.
- Ahora puede especificar COLLATION al agregar una nueva columna mediante ALTER TABLE ADD COLUMN.
- Soluciona un problema que retrasa la aplicación de las reglas de QMR en clústeres con escalado de simultaneidad y Amazon Redshift sin servidor.
- La consulta federada de Amazon Redshift ha ampliado la compatibilidad de la inserción de la zona horaria con la marca temporal en Amazon RDS para PostgreSQL y Amazon Aurora PostgreSQL.
- Ahora puede utilizar nombres de bases de datos de Amazon RDS para MySQL y Aurora MySQL que empiecen por dígitos con consultas federadas.

- Agrega la vista `SYS_ANALYZE_HISTORY`, que contiene los detalles de registro de las operaciones `ANALYZE`.
- Agrega la vista `SYS_ANALYZE_COMPRESSION_HISTORY`, que contiene detalles de registro para las operaciones de análisis de compresión durante los comandos `COPY` o `ANALYZE COMPRESSION`.
- Agrega la vista `SYS_SESSION_HISTORY`, que contiene detalles de registro relacionados con las sesiones activas, históricas y reiniciadas.
- Agrega la vista `SYS_TRANSACTION_HISTORY`, que contiene detalles de registro relacionados con el análisis del nivel de transacción que proporciona el tiempo empleado en la confirmación, el número de bloques confirmados y el nivel de aislamiento.
- Agrega la vista `SVV_REDSHIFT_SCHEMA_QUOTA`, que contiene registros relacionados con las cuotas y la utilización actual del disco para cada esquema de una base de datos.
- Agrega la vista `SYS_PROCEDURE_CALL`, que contiene registros relacionados con las llamadas a procedimientos almacenados, incluida la hora de inicio, la hora de finalización, el estado de la llamada al procedimiento almacenado y la jerarquía de llamadas para las llamadas a procedimientos almacenados anidados.
- Agrega la vista `SYS_CROSS_REGION_DATASHARING_USAGE`, que contiene registros relacionados con el seguimiento del uso compartido de datos entre regiones.
- Agrega la vista `SYS_PROCEDURE_MESSAGES`, que contiene registros relacionados con el seguimiento de la información sobre los mensajes de procedimientos almacenados registrados.
- Agrega la vista `SYS_UDF_LOG`, que contiene registros relacionados con el seguimiento de los mensajes de registro del sistema procedentes de llamadas a funciones definidas por el usuario, errores, advertencias o trazas, según corresponda.
- Agrega las nuevas columnas `IS_RECURSIVE`, `IS_NESTED`, `S3LIST_TIME` y `GET_PARTITION_TIME` a `SYS_EXTERNAL_QUERY_DETAIL`.
- Añade `MaxRPU`, una nueva configuración de control de costos de computación para Redshift sin servidor. Con `MaxRPU`, puede especificar un umbral de computación superior para controlar los costos del almacenamiento de datos en diferentes momentos seleccionando el nivel de computación máximo que puede escalar Redshift sin servidor por grupo de trabajo.
- Corrige el resultado del literal `INTERVAL` con cadenas de intervalos numéricos. Por ejemplo, un intervalo que especifique `INTERVAL '1' YEAR` ahora devuelve `1 YEAR` en lugar de `"00:00:00`. Además, el resultado del literal `INTERVAL` se trunca al componente `INTERVAL` más pequeño especificado. Por ejemplo, `INTERVAL '1 day 1 hour 1 minute 1.123 seconds' HOUR TO MINUTE` se trunca en `1 day 01:01:00`.

Parche 177 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.57922 - Versión actual de la pista: publicada el 12 de octubre de 2023
- 1.0.57799 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 10 de octubre de 2023
- 1.0.57798 - Versión actual de la pista: publicada el 10 de octubre de 2023
- 1.0.57085 - Versión final de la pista: publicada el 26 de septiembre de 2023
- 1.0.56899 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 21 de septiembre de 2023
- 1.0.56754 - Versión actual de la pista: publicada el 21 de septiembre de 2023
- 1.0.56242 - Versión actual de la pista: publicada el 11 de septiembre de 2023
- 1.0.55539 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 28 de agosto de 2023
- 1.0.55524 - Versión actual de la pista: publicada el 28 de agosto de 2023
- 1.0.54899 - Versión actual de la pista: publicada el 15 de agosto de 2023
- 1.0.54899 - Versión actual de la pista: publicada el 14 de agosto de 2023
- 1.0.54899 - Versión actual de la pista: publicada el 15 de agosto de 2023
- 1.0.54239 - Versión actual de la pista: publicada el 3 de agosto de 2023
- 1.0.54321 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 3 de agosto de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega la vista `SYS_MV_STATE`, que contiene una fila para cada transición de estado de una vista materializada. `SYS_MV_STATE` puede utilizarse para monitorear la actualización de la máquina para instancias aprovisionadas de Amazon Redshift sin servidor y Amazon Redshift.
- Agrega la vista `SYS_USERLOG`, que registra los detalles de los cambios realizados en un usuario de la base de datos para Crear usuario, Eliminar usuario, Modificar usuario (cambiar nombre), Modificar usuario (modificar propiedades).
- Agrega la vista `SYS_COPY_REPLACEMENTS`, que muestra un registro de los momentos en que se reemplazaron caracteres UTF-8 no válidos por el comando `COPY` con la opción `ACCEPTINVCHARS`.
- Agrega la vista `SYS_SPATIAL_SIMPLIFY`, que contiene información sobre objetos de geometría espacial simplificada mediante el comando `COPY`.

- Agrega la vista `SYS_VACUUM_HISTORY`, que puede utilizar para ver los detalles y resultados de las operaciones de `VACUUM`.
- Agrega la vista `SYS_SCHEMA_QUOTA_VIOLATIONS` para registrar la incidencia, marca temporal, `XID` y otra información útil cuando se excede una cuota de esquema.
- Agrega la vista `SYS_RESTORE_STATE`, que puede utilizar para monitorear el progreso de la redistribución de cada tabla del clúster durante el cambio de tamaño clásico asíncrono.
- Agrega la vista `SYS_EXTERNAL_QUERY_ERROR`, que devuelve información sobre los errores de análisis de Redshift Spectrum.
- Agrega el parámetro de etiqueta al comando `CREATE MODEL`, por lo que ahora puede hacer un seguimiento de los costos de entrenamiento con los trabajos de entrenamiento de piloto automático.
- Agrega nombres de dominio personalizados (`CNAME`) para los clústeres de Amazon Redshift.
- Agrega compatibilidad previa con Apache Iceberg, lo que permite a los clientes ejecutar consultas analíticas en tablas de Apache Iceberg en Amazon Redshift.
- Agrega compatibilidad para utilizar roles de usuario con grupos de parámetros en la administración de la carga de trabajo (`WLM`).
- Agrega soporte para el montaje automático de AWS Glue Data Catalog, lo que facilita a los clientes la ejecución de consultas en sus lagos de datos.
- Agrega una funcionalidad por la que utilizar funciones de agrupación sin una cláusula `GROUP BY` o utilizar operaciones de agrupación en una cláusula `WHERE` provoca un error.
- Agrega funcionalidad a los procedimientos almacenados para permitir la captura de errores de división por cero y su control dentro de un bloque de control de excepciones.
- Corrige un error que impedía que las consultas utilizaran el escalado de simultaneidad para escribir datos en las tablas cuando la tabla de origen es una tabla de recursos compartidos de datos.
- Corrige el identificador que distingue entre mayúsculas y minúsculas documentado en `enable_case_sensitive_identifier` para que ahora funcione con las instrucciones `MERGE`.
- Corrige el error por el que una consulta de la función `pg_get_late_binding_view_cols()` podía ser omitida ocasionalmente. Ahora siempre puede cancelar este tipo de consultas.
- Mejora el rendimiento de las consultas de uso compartido de datos que se ejecutan en los consumidores cuando se ejecutan trabajos de limpieza en el productor.

- Mejora el rendimiento de las consultas de compartición de datos y escalado de simultaneidad, especialmente con cambios de datos simultáneos en el productor o cuando se descarga en una instancia de escalado de simultaneidad adjunta al consumidor.

Parche 176 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.56738 - Versión final de la pista: publicada el 21 de septiembre de 2023
- 1.0.55837 - Versión final de la pista: publicada el 11 de septiembre de 2023
- 1.0.54776 - Versión actual de la pista: publicada el 15 de agosto de 2023
- 1.0.54052 - Versión actual de la pista: publicada el 26 de julio de 2023
- 1.0.53642 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 20 de julio de 2023
- 1.0.53301 - Versión actual de la pista: publicada el 20 de julio de 2023
- 1.0.52943 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 7 de julio de 2023
- 1.0.52931 - Versión actual de la pista: publicada el 7 de julio de 2023
- 1.0.52194 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 21 de junio de 2023
- 1.0.51986 - Versión actual de la pista: publicada el 16 de junio de 2023
- 1.0.51594 - Versión actual de la pista: publicada el 9 de junio de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Se ha mejorado el manejo de errores al escribir GROUP BY () para un conjunto de agrupaciones vacío. Esto se ignoró anteriormente y ahora devuelve un error del analizador.
- Mejoras de rendimiento para actualizar de forma incremental las vistas materializadas con columnas SUPER.
- ALTER TABLE <target_tbl> APPEND FROM <streaming_mv> - (ATA) El comando SQL ahora permite mover todos los registros de una vista materializada (MV) de streaming como origen, además de las tablas como origen, a una tabla de destino. La compatibilidad con ATA en las máquinas virtuales de streaming permite a los usuarios purgar rápidamente todos los registros de una máquina virtual de transmisión moviéndolos a otra tabla para gestionar el crecimiento de los datos.
- TRUNCATE <streaming_mv> - El comando SQL ahora admite truncar todos los registros en una vista materializada (MV) de streaming, además de con las tablas. TRUNCATE elimina todos los

registros de la máquina virtual de streaming, mientras deja intacta la estructura de la máquina virtual de streaming. La ejecución de TRUNCATE en las máquinas virtuales de streaming permite a los clientes purgar rápidamente todos los registros de una máquina virtual de streaming para administrar el crecimiento de los datos.

- Se ha agregado la funcionalidad de la cláusula QUALIFY al comando SELECT.
- Compatibilidad de machine learning de Redshift para la previsión de series temporales mediante la integración con Amazon Forecast.
- Se admite el montaje automático de AWS Glue Data Catalog para simplificar la consulta de un lago de datos sin pasos adicionales para crear referencias de esquemas externas.
- Ahora se admite la modificación de una política de RLS. Consulte la documentación para obtener más información en [ALTER RLS POLICY](#).
- Las UDF de Lambda ahora admiten el parámetro de volatilidad de la función STABLE en la instrucción CREATE FUNCTION. Cuando se utiliza el parámetro STABLE en la instrucción CREATE FUNCTION y se llama a la UDF de Lambda varias veces con los mismos argumentos, se reduce el número esperado de invocaciones de la función de UDF de Lambda. La categoría de volatilidad de la función STABLE se explica con más detalle en los [parámetros CREATE FUNCTION](#).
- Múltiples mejoras en el rendimiento de la UDF de Lambda. En concreto, se ha mejorado la compatibilidad con el procesamiento por lotes de registros al consultar una tabla protegida por una política de seguridad a nivel de fila (RLS).
- Reducción del tiempo total de cifrado de los clústeres RA3 de Amazon Redshift y mejora de la disponibilidad del almacenamiento de datos durante el cifrado. Para obtener más información, consulte [Cifrado de base de datos de Amazon Redshift](#).
- Se ha agregado una nueva vista del sistema SYS_MV_REFRESH_HISTORY a Redshift. La vista SYS_MV_REFRESH_HISTORY contiene una fila para la actividad de actualización de las vistas materializadas. Con SYS_MV_REFRESH_HISTORY, puede comprobar el historial de actualizaciones de las vistas materializadas. SYS_MV_REFRESH_HISTORY está visible para todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver sus datos.

Se ha agregado una nueva columna SPILLED_BLOCK_LOCAL_DISK a la vista del sistema SYS_QUERY_DETAIL. La nueva columna SPILLED_BLOCK_LOCAL_DISK ayuda a los clientes a determinar los bloques vertidos en el disco local. Puede utilizar SYS_QUERY_DETAIL para visualizar los detalles de las consultas en el nivel de paso. SYS_QUERY_DETAIL es visible para

todos los usuarios. Los superusuarios pueden ver todas las filas; los usuarios normales solo pueden ver los metadatos a los que tienen acceso.

- Se ha agregado una nueva vista del sistema, SYS_QUERY_TEXT, a Amazon Redshift sin servidor y se ha aprovisionado Amazon Redshift. La vista SYS_QUERY_TEXT es similar a [SVL_STATEMENTTEXT](#) para los clústeres aprovisionados. Utilice la columna sequence de la vista SYS_QUERY_TEXT para obtener el texto completo de la instrucción SQL.

Parche 175 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.53064 - Versión actual de la pista: publicada el 7 de julio de 2023
- 1.0.51973 - Versión actual de la pista: publicada el 16 de junio de 2023
- 1.0.51781 - Versión actual de la pista: publicada el 10 de junio de 2023
- 1.0.51314 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 3 de junio de 2023
- 1.0.51304 - Versión actual de la pista: publicada el 2 de junio de 2023
- 1.0.50708 - Versión actual de la pista: publicada el 19 de mayo de 2023
- 1.0.50300 - Versión actual de la pista: publicada el 8 de mayo de 2023
- 1.0.49710 - Versión de Amazon Redshift sin servidor: publicada el 28 de abril 2023
- 1.0.49676 - Versión actual de la pista: publicada el 28 de abril de 2023

Nuevas características y mejoras en este parche

- Correcciones de errores menores.
- La ingesta de streaming de Amazon Redshift ahora admite la ingesta de streaming entre regiones, donde el tema de origen Amazon Kinesis Data Streams (KDS) o Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK) puede estar ubicado en una región de AWS distinta de la región de AWS en la que se encuentra su almacenamiento de datos de Amazon Redshift. Se ha revisado la documentación de [Introducción a la ingesta de streaming de Amazon Kinesis Data Streams](#) donde se explica cómo se utiliza la palabra clave REGION.
- Ajuste del horario de verano de Egipto.
- Se han mejorado los horarios generales de cifrado de los clústeres RA3.

Parche 174 de Amazon Redshift

1.0.51296: publicado el 2 de junio de 2023

Liberar para la pista de seguimiento. Sin notas de la versión.

1.0.50468: publicada el 12 de mayo de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.49780, 1.0.49868 y 1.0.49997: publicadas el 28 de abril de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Se ha mejorado la compatibilidad con la agrupación en lotes para Lambda UDF.
- Agrupación en lotes incremental para Lambda UDF.
- Nuevo comando MERGE SQL para aplicar cambios en los datos de origen a las tablas de Amazon Redshift.
- Nueva función de enmascaramiento dinámico de datos para simplificar el proceso de protección de datos confidenciales en un almacenamiento de datos de Amazon Redshift.
- Nuevo control de acceso centralizado para compartir datos con Lake Formation que permite gestionar las concesiones de permisos, ver los controles de acceso y auditar los permisos en las tablas y vistas de los recursos compartidos de datos de Amazon Redshift mediante las API de Lake Formation y la consola de AWS.
- Ajuste del horario de verano de Egipto.

1.0.49087: publicado el 12 de abril de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.48805: publicado el 5 de abril de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Amazon Redshift incorporó mejoras adicionales en el rendimiento de las consultas que usan muchas cadenas con BYTEDICT, una nueva codificación de compresión en Amazon Redshift que acelera entre 5 y 63 veces el procesamiento de datos basados en cadenas en comparación con codificaciones de compresión alternativas como LZO o ZSTD. Para obtener más información sobre

esta característica, consulte [Codificaciones de compresión](#) en la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift.

1.0.48004: publicado el 17 de marzo de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.47470: publicado el 11 de marzo de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Mejora el rendimiento de consultas en `pg_catalog.svv_table_info`. También agrega una nueva columna `create_time`. Al crear una tabla, esta columna almacena la marca de fecha/hora en UTC.
- Agrega compatibilidad para especificar el tiempo de espera de nivel de sesión en la consulta federada.

Parche 173 de Amazon Redshift

1.0.49788: publicada el 28 de abril de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Ajuste del horario de verano de Egipto.

1.0.49074: publicado el 12 de abril de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Configuración de la zona horaria actualizada a la versión 2022g de la biblioteca IANA.

1.0.48766: publicado el 5 de abril de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.48714: publicado el 5 de abril de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.48022: publicado el 17 de marzo de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.47357: publicado el 7 de marzo de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.46987: publicado el 24 de febrero de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.46806: publicado el 18 de febrero de 2023

Versión de mantenimiento. Sin notas de la versión.

1.0.46607: publicado el 13 de febrero de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Ahora convertimos automáticamente las tablas con claves de clasificación intercaladas establecidas manualmente en claves de clasificación compuestas si su estilo de distribución se ha establecido a `DISTSTYLE KEY`, para mejorar el rendimiento de estas tablas. Esto se realiza en el momento de restaurar una instantánea en Amazon Redshift sin servidor.

1.0.45698: publicado el 20 de enero de 2023

Notas de la versión de esta versión:

- Agrega un parámetro de extensión de archivo al comando `UNLOAD` para que las extensiones de archivo se agreguen automáticamente a los nombres de archivo.
- Admite la protección de objetos protegidos por RLS de forma predeterminada al agregarlos a un recurso compartido de datos o si ya forman parte de un recurso compartido de datos. Los administradores ahora pueden desactivar el RLS para los recursos compartidos de datos a fin de permitir a los consumidores acceder al objeto protegido.
- Agrega nuevas tablas de sistema para el monitoreo: `SVV_ML_MODEL_INFO`, `SVV_MV_DEPENDENCY` y `SYS_LOAD_DETAIL`. También agrega las columnas `data_skewness` y `time_skewness` a la tabla del sistema `SYS_QUERY_DETAIL`.

Parche 172 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.46534: publicado el 18 de febrero de 2023
- 1.0.46523: publicado el 13 de febrero de 2023
- 1.0.46206: publicado el 1 de febrero de 2023
- 1.0.45603: publicado el 20 de enero de 2023
- 1.0.44924: publicado el 19 de diciembre de 2022
- 1.0.44903: publicado el 18 de diciembre de 2022
- 1.0.44540: publicado el 13 de diciembre de 2022
- 1.0.44126: publicado el 23 de noviembre de 2022
- 1.0.43980: publicado el 17 de noviembre de 2022

Nuevas características y mejoras en este parche

- Las tablas creadas por CTAS son AUTO de forma predeterminada.
- Agrega compatibilidad con la seguridad a nivel de fila (RLS) en las vistas materializadas.
- Aumenta el tiempo de espera de S3 para mejorar el uso compartido de datos entre regiones.
- Agrega la nueva función espacial ST_GeomFromGeohash.
- Mejora la selección automática de la clave de distribución a partir de claves primarias compuestas para mejorar el rendimiento inmediato.
- Agrega la clave principal automática a la clave de distribución para tablas con claves primarias compuestas, lo que mejora el rendimiento inmediato.
- Mejora el escalado de simultaneidad para permitir que se escalen más consultas, incluso cuando los datos cambian.
- Mejora el rendimiento de las consultas de uso compartido de datos.
- Agrega métricas de probabilidad de machine learning para modelos de clasificación.
- Agrega nuevas tablas de sistema para la supervisión: SVV_USER_INFO, SVV_MV_INFO, SYS_CONNECTION_LOG, SYS_DATASHARE_USAGE_PRODUCER, SYS_DATASHARE_USAGE_CONSUMER y SYS_DATASHARE_CHANGE_LOG.
- Agrega soporte para consultar columnas VARBYTE en tablas externas para los tipos de archivos Parquet y ORC.

Parche 171 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.43931: publicado el 16 de noviembre de 2022
- 1.0.43551: publicado el 5 de noviembre de 2022
- 1.0.43331: publicado el 29 de septiembre de 2022
- 1.0.43029: publicado el 26 de septiembre de 2022

Nuevas características y mejoras en este parche

- Compatibilidad con CONNECT BY: agrega compatibilidad con el constructo CONNECT BY de SQL, lo que le permite consultar de forma recursiva los datos jerárquicos de su almacenamiento de datos basándose en la relación principal-secundario en ese conjunto de datos.

Parche 170 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.43922: publicado el 21 de noviembre de 2022
- 1.0.43573: publicado el 7 de noviembre de 2022
- 1.0.41881: publicado el 20 de septiembre de 2022
- 1.0.41465: publicado el 7 de septiembre de 2022
- 1.0.40083: publicado el 27 de julio de 2022

Nuevas características y mejoras en este parche

- ST_GeomFromGeoJSON: construye un objeto de geometría espacial de Amazon Redshift a partir de VARCHAR en la representación de GeoJSON.

Parche 169 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.41050: publicado el 7 de septiembre de 2022

- 1.0.40083: publicado el 16 de julio de 2022
- 1.0.39734: publicado el 7 de julio de 2022
- 1.0.39380: publicado el 23 de junio de 2022
- 1.0.39251: publicado el 15 de junio de 2022
- 1.0.39009: publicado el 8 de junio de 2022

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega un rol como parámetro del comando `Alter Default Privileges` para admitir el control de acceso basado en roles.
- Agrega el parámetro `ACCEPTINVCHARS` para admitir el reemplazo de caracteres UTF-8 no válidos al copiar desde archivos Parquet y ORC.
- Agrega la función `OBJECT(k,v)` para crear objetos SUPER a partir de pares clave y valor.

Parche 168 de Amazon Redshift

Versiones de clúster de este parche:

- 1.0.38698: publicado el 25 de mayo de 2022
- 1.0.38551: publicado el 20 de mayo de 2022
- 1.0.38463: publicado el 18 de mayo de 2022
- 1.0.38361: publicado el 13 de mayo de 2022
- 1.0.38199: publicado el 9 de mayo de 2022
- 1.0.38112: publicado el 6 de mayo de 2022
- 1.0.37684: publicado el 20 de abril de 2022

Nuevas características y mejoras en este parche

- Agrega compatibilidad con el tipo de modelo Linear Learner en Amazon Redshift ML.
- Agrega la opción `SNAPSHOT` para el nivel de aislamiento de transacciones SQL.
- Agrega `farmhashFingerprint64` como nuevo algoritmo de hash para datos `VARBYTE` y `VARCHAR`.
- Admite la función `AVG` en la actualización progresiva de las vistas materializadas.

- Admite subconsultas correlacionadas en tablas externas de Redshift Spectrum.
- Para mejorar el rendimiento de las consultas listas para usar, Amazon Redshift elige automáticamente una única clave principal de columna para tablas específicas como clave de distribución.

Cambios de comportamiento en Amazon Redshift

A medida que Amazon Redshift sigue evolucionando y mejorando, se introducen algunos cambios en el comportamiento para mejorar el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario. Esta página sirve como un recurso integral para mantenerse informado sobre estas actualizaciones críticas, tomar medidas y evitar posibles interrupciones en sus cargas de trabajo.

Próximos cambios de comportamiento

A continuación, se describen los próximos cambios de comportamiento.

Temas

- [Cambios mínimos en la versión de seguridad de la capa de transporte \(TLS\) efectivos después del 31 de octubre de 2025](#)
- [Cambios en el registro de auditoría de la base de datos efectivos a partir del 10 de agosto de 2025](#)

Cambios mínimos en la versión de seguridad de la capa de transporte (TLS) efectivos después del 31 de octubre de 2025

A partir del 31 de octubre de 2025, Amazon Redshift aplicará una versión mínima de seguridad de la capa de transporte (TLS) de 1.2. Se rechazarán las conexiones entrantes que utilicen las versiones 1.0 o 1.1 de TLS. Esto se aplica tanto a los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift como a los grupos de trabajo sin servidor.

Esta actualización podría afectarlo si utiliza las versiones 1.0 o 1.1 de TLS para conectarse a Amazon Redshift.

Para verificar qué versión de TLS está utilizando actualmente, puede:

Para Amazon Redshift aprovisionado: compruebe la columna `sslversion` en la tabla del sistema `STL_CONNECTION_LOG` [1].

Para el grupo de trabajo Amazon Redshift sin servidor: compruebe la columna `ssl_version` en la tabla del sistema `SYS_CONNECTION_LOG` [2].

Para mantener el acceso ininterrumpido al almacén de datos de Amazon Redshift después de este cambio, siga los pasos que se indican a continuación:

1. Actualice el cliente para que admita TLS 1.2 o superior
2. Instale la última versión del controlador compatible con TLS 1.2+

Si es posible, recomendamos utilizar la última versión del controlador de Amazon Redshift [3].

[1] https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_STL_CONNECTION_LOG.html

[2] https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/SYS_CONNECTION_LOG.html

[3] <https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/configuring-connections.html>

Cambios en el registro de auditoría de la base de datos efectivos a partir del 10 de agosto de 2025

A partir del 10 de agosto de 2025, Amazon Redshift está realizando un cambio en el registro de auditoría de la base de datos, que requiere que intervenga. Amazon Redshift registra la información sobre las conexiones y las actividades de los usuarios en la base de datos en buckets de Amazon S3 y CloudWatch. A partir del 10 de agosto de 2025, Amazon Redshift dejará de registrar auditorías de bases de datos en los buckets de Amazon S3 que tengan una política de bucket que especifique un IAM USER de Redshift. Le recomendamos que actualice las políticas para utilizar en su lugar SERVICE-PRINCIPAL de Redshift, dentro de las políticas de bucket de S3 para el registro de auditorías. Para obtener información sobre el registro de auditoría, consulte [Permisos del bucket para el registro de auditoría de Amazon Redshift](#).

Para evitar cualquier interrupción en el registro, revise y actualice las políticas de bucket de S3 para conceder acceso a service-principal de Redshift en la región asociada antes del 10 de agosto de 2025. Para obtener información acerca del registro de auditoría de la base de datos, consulte [Archivos de registro en Amazon S3](#)

Si tiene preguntas o dudas, contacte con el servicio de asistencia de AWS en el siguiente enlace: [AWS Support](#).

Cambios de comportamiento recientes

Temas

- [Los cambios de supervisión de consultas entrarán en vigor a partir del 2 de mayo de 2025](#)
- [Los cambios de seguridad entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 2025](#)

Los cambios de supervisión de consultas entrarán en vigor a partir del 2 de mayo de 2025

A partir del 2 de mayo de 2025, dejaremos de ofrecer las métricas de tiempo de CPU de consulta (`max_query_cpu_time`) y uso de CPU de consulta (`max_query_cpu_percentage`) de la pestaña Límites de consultas para los grupos de trabajo de Redshift sin servidor existentes y recién creados. Después de esta fecha, eliminaremos automáticamente todos los límites de consultas basados en estas métricas en todos los grupos de trabajo de Redshift sin servidor.

Los límites de consultas están diseñados para detectar las consultas descontroladas. Sin embargo, el tiempo de CPU de la consulta (`max_query_cpu_time`) y el uso de CPU de la consulta (`max_query_cpu_percentage`) pueden variar durante la vida útil de la consulta y, por lo tanto, no son un método eficaz coherente para detectar las consultas descontroladas. Para detectar las consultas descontroladas, le recomendamos que aproveche las métricas de supervisión de consultas que proporcionan información coherente y procesable. Algunos ejemplos incluyen lo siguiente:

- Tiempo de ejecución de la consulta (`max_query_execution_time`): Para garantizar que las consultas se completen dentro de los plazos esperados.
- Recuento de filas devueltas (`max_scan_row_count`): Para supervisar la escala de los datos que se están procesando.
- Tiempo de cola de consulta (`max_query_queue_time`): Para identificar las consultas que pasan tiempo en cola.

Para obtener una lista completa de las métricas compatibles, consulte [Métricas de supervisión de consultas para Amazon Redshift sin servidor](#).

Los cambios de seguridad entrarán en vigor a partir del 10 de enero de 2025

La seguridad es nuestra máxima prioridad en Amazon Web Services (AWS). Con ese fin, estamos reforzando aún más la postura de seguridad de los entornos de Amazon Redshift mediante la introducción de configuraciones predeterminadas de seguridad mejoradas que le ayudan a cumplir con las prácticas recomendadas de seguridad de los datos sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional y a reducir el riesgo de posibles errores de configuración. Para evitar posibles interrupciones, revise las configuraciones, los scripts y las herramientas de creación de grupos de trabajo sin servidor y clústeres aprovisionados para realizar los cambios necesarios con el fin de adaptarlos a la nueva configuración predeterminada antes de la fecha de entrada en vigor.

El acceso público está deshabilitado de forma predeterminada

A partir del 10 de enero de 2025, el [acceso público](#) se deshabilitará de forma predeterminada para todos los clústeres aprovisionados recién creados y para los clústeres restaurados a partir de instantáneas. Con esta versión, de forma predeterminada, solo se permitirán conexiones a clústeres desde aplicaciones cliente dentro de la misma nube privada virtual (VPC). Para acceder al almacenamiento de datos desde aplicaciones que están en otra VPC, configure el acceso [entre VPC](#). Este cambio se reflejará en las operaciones de la API `CreateCluster` y `RestoreFromClusterSnapshot` y en el SDK y los comandos de AWS CLI correspondientes. Si crea un clúster aprovisionado desde la consola de Amazon Redshift, el acceso público al clúster estará deshabilitado de forma predeterminada.

En caso de que necesite acceso público, tendrá que anular la configuración predeterminada y establecer el parámetro `PubliclyAccessible` en `true` cuando ejecute las operaciones de API `CreateCluster` o `RestoreFromClusterSnapshot`. Con un clúster de acceso público, se recomienda utilizar grupos de seguridad o listas de control de acceso (ACL) a la red para restringir el acceso. Para obtener más información, consulte [Grupos de seguridad de la VPC](#) y [Configuración de las opciones de comunicación del grupo de seguridad para un clúster de Amazon Redshift o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor](#).

Cifrado de forma predeterminada

Después del 10 de enero de 2025, Amazon Redshift mejorará aún más la seguridad de los datos y los clústeres al habilitar el cifrado de manera predeterminada para todos los clústeres aprovisionados de Amazon Redshift recién creados. Esto no se aplica a los clústeres restaurados a partir de instantáneas.

Con este cambio, la capacidad de descifrar los clústeres dejará de estar disponible cuando se utilice la AWS Management Console, la AWS CLI o la API para crear un clúster aprovisionado sin especificar una clave de KMS. El clúster se cifrará automáticamente con una Clave propiedad de AWS.

Esta actualización podría afectarle si crea clústeres no cifrados mediante scripts automatizados o si utiliza el uso compartido de datos con clústeres no cifrados. Para garantizar una transición fluida, actualice los scripts que crean clústeres no cifrados. Además, si crea con regularidad nuevos clústeres de consumidores sin cifrar y los utiliza para compartir datos, revise las configuraciones para asegurarse de que tanto los clústeres de productor como los de consumidor estén cifrados, de modo que no se interrumpan sus actividades de uso compartido de datos. Para obtener más información, consulte [Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift](#).

Aplicación de conexiones SSL

A partir del 10 de enero de 2025, Amazon Redshift aplicará las conexiones SSL de forma predeterminada a los clientes que se conecten a clústeres recién creados, aprovisionados y restaurados. Este cambio predeterminado también se aplicará a los grupos de trabajo sin servidor.

Con este cambio, se introducirá un nuevo grupo de parámetros predeterminado denominado `default.redshift-2.0` para todos los clústeres recién creados o restaurados, con el parámetro `require_ssl` establecido en `true` de forma predeterminada. Todos los clústeres nuevos que se creen sin un grupo de parámetros específico utilizarán automáticamente el grupo de parámetros `default.redshift-2.0`. Al crear un clúster a través de la consola de Amazon Redshift, el nuevo grupo de parámetros `default.redshift-2.0` se seleccionará automáticamente. Este cambio también se reflejará en las operaciones de API `CreateCluster` y `RestoreFromClusterSnapshot`, y en el SDK y los comandos de AWS CLI correspondientes. Si utiliza grupos de parámetros existentes o personalizados, Amazon Redshift seguirá respetando el valor de `require_ssl` especificado en su grupo de parámetros. Sigue teniendo la opción de cambiar el valor de `require_ssl` de sus grupos de parámetros personalizados según sea necesario.

Para los usuarios de Amazon Redshift sin servidor, el valor predeterminado de `require_ssl` en `config-parameters` cambiará a `true`. Se rechazará cualquier solicitud para crear nuevos grupos de trabajo con el valor de `require_ssl` establecido en `false`. No se puede cambiar el valor de `require_ssl` a `false` después de crear el grupo de trabajo. Para obtener más información, consulte [Configuración de las opciones de seguridad para las conexiones](#).

Tenga en cuenta que seguirá pudiendo modificar la configuración del clúster o del grupo de trabajo para cambiar el comportamiento predeterminado, si es necesario para sus casos de uso específicos.

Ejemplos de código de Amazon Redshift usando SDK de AWS

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo utilizar Amazon Redshift con un kit de desarrollo de software (SDK) de AWS.

Los conceptos básicos son ejemplos de código que muestran cómo realizar las operaciones esenciales dentro de un servicio.

Las acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Mientras las acciones muestran cómo llamar a las distintas funciones de servicio, es posible ver las acciones en contexto en los escenarios relacionados.

Los escenarios son ejemplos de código que muestran cómo llevar a cabo una tarea específica a través de llamadas a varias funciones dentro del servicio o combinado con otros Servicios de AWS.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Introducción

Hello Amazon Redshift

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo empezar a utilizar Amazon Redshift.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
package main

import (
```

```

"context"
"fmt"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
)

// main uses the AWS SDK for Go V2 to create a Redshift client
// and list up to 10 clusters in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
        fmt.Println(err)
        return
    }
    redshiftClient := redshift.NewFromConfig(sdkConfig)
    count := 20
    fmt.Printf("Let's list up to %v clusters for your account.\n", count)
    result, err := redshiftClient.DescribeClusters(ctx,
&redshift.DescribeClustersInput{
    MaxRecords: aws.Int32(int32(count)),
})
    if err != nil {
        fmt.Printf("Couldn't list clusters for your account. Here's why: %v\n", err)
        return
    }
    if len(result.Clusters) == 0 {
        fmt.Println("You don't have any clusters!")
        return
    }
    for _, cluster := range result.Clusters {
        fmt.Printf("\t%v : %v\n", *cluster.ClusterIdentifier, *cluster.ClusterStatus)
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK para GoDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.redshift.RedshiftClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.redshift.paginators.DescribeClustersIterable;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class HelloRedshift {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RedshiftClient redshiftClient = RedshiftClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listClustersPaginator(redshiftClient);
    }

    public static void listClustersPaginator(RedshiftClient redshiftClient) {
        DescribeClustersIterable clustersIterable =
redshiftClient.describeClustersPaginator();
        clustersIterable.stream()
```

```

        .flatMap(r -> r.clusters().stream())
        .forEach(cluster -> System.out
            .println(" Cluster identifier: " + cluster.clusterIdentifier() +
" status = " + cluster.clusterStatus()));
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK for Java 2.xDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import boto3

def hello_redshift(redshift_client):
    """
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon Redshift client and
    list
    the clusters in your account. This list might be empty if you haven't created
    any clusters.
    This example uses the default settings specified in your shared credentials
    and config files.

    :param redshift_client: A Boto3 Redshift Client object.
    """
    print("Hello, Redshift! Let's list your clusters:")
    paginator = redshift_client.get_paginator("describe_clusters")
    clusters = []
    for page in paginator.paginate():
        clusters.extend(page["Clusters"])

```

```
print(f"{len(clusters)} cluster(s) were found.")

for cluster in clusters:
    print(f" {cluster['ClusterIdentifier']}")

if __name__ == "__main__":
    hello_redshift(boto3.client("redshift"))
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeClusters](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Ejemplos de código

- [Ejemplos básicos de Amazon Redshift mediante los AWS SDK](#)
 - [Hello Amazon Redshift](#)
 - [Obtención de información de Amazon Redshift con un AWS SDK](#)
 - [Acciones de Amazon Redshift usando SDK de AWS](#)
 - [Uso de CreateCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DeleteCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DescribeClusters con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DescribeStatement con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ExecuteStatement con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de GetStatementResult con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ListDatabases con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ModifyCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
- [Escenarios de Amazon Redshift con SDK de AWS](#)
 - [Crear un rastreador de artículos de Amazon Redshift](#)

Ejemplos básicos de Amazon Redshift mediante los AWS SDK

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar los ejemplos básicos de Amazon Redshift con los AWS SDK.

Ejemplos

- [Hello Amazon Redshift](#)
- [Obtención de información de Amazon Redshift con un AWS SDK](#)
- [Acciones de Amazon Redshift usando SDK de AWS](#)
 - [Uso de CreateCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DeleteCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DescribeClusters con un SDK de AWS o la CLI](#)
 - [Uso de DescribeStatement con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ExecuteStatement con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de GetStatementResult con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ListDatabases con un SDK de AWS](#)
 - [Uso de ModifyCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)

Hello Amazon Redshift

En los siguientes ejemplos de código, se muestra cómo empezar a utilizar Amazon Redshift.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
)
```

```
// main uses the AWS SDK for Go V2 to create a Redshift client
// and list up to 10 clusters in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() {
    ctx := context.Background()
    sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(ctx)
    if err != nil {
        fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS
account?")
        fmt.Println(err)
        return
    }
    redshiftClient := redshift.NewFromConfig(sdkConfig)
    count := 20
    fmt.Printf("Let's list up to %v clusters for your account.\n", count)
    result, err := redshiftClient.DescribeClusters(ctx,
&redshift.DescribeClustersInput{
    MaxRecords: aws.Int32(int32(count)),
})
    if err != nil {
        fmt.Printf("Couldn't list clusters for your account. Here's why: %v\n", err)
        return
    }
    if len(result.Clusters) == 0 {
        fmt.Println("You don't have any clusters!")
        return
    }
    for _, cluster := range result.Clusters {
        fmt.Printf("\t%v : %v\n", *cluster.ClusterIdentifier, *cluster.ClusterStatus)
    }
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK para GoDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.redshift.RedshiftClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.redshift.paginators.DescribeClustersIterable;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class HelloRedshift {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RedshiftClient redshiftClient = RedshiftClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        listClustersPaginator(redshiftClient);
    }

    public static void listClustersPaginator(RedshiftClient redshiftClient) {
        DescribeClustersIterable clustersIterable =
redshiftClient.describeClustersPaginator();
        clustersIterable.stream()
            .flatMap(r -> r.clusters().stream())
            .forEach(cluster -> System.out
                .println(" Cluster identifier: " + cluster.clusterIdentifier() +
" status = " + cluster.clusterStatus()));
    }
}
```

```
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK for Java 2.xDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import boto3  
  
def hello_redshift(redshift_client):  
    """  
    Use the AWS SDK for Python (Boto3) to create an Amazon Redshift client and  
    list  
    the clusters in your account. This list might be empty if you haven't created  
    any clusters.  
    This example uses the default settings specified in your shared credentials  
    and config files.  
  
    :param redshift_client: A Boto3 Redshift Client object.  
    """  
    print("Hello, Redshift! Let's list your clusters:")  
    paginator = redshift_client.get_paginator("describe_clusters")  
    clusters = []  
    for page in paginator.paginate():  
        clusters.extend(page["Clusters"])  
  
    print(f"{len(clusters)} cluster(s) were found.")  
  
    for cluster in clusters:  
        print(f" {cluster['ClusterIdentifier']}")
```

```
if __name__ == "__main__":  
    hello_redshift(boto3.client("redshift"))
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeClusters](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Obtención de información de Amazon Redshift con un AWS SDK

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo:

- Crear un clúster de Redshift.
- Enumerar las bases de datos del clúster.
- Crear una tabla denominada "Movies".
- Rellenar la tabla "Movies".
- Consultar la tabla "Movies" por año.
- Modificar el clúster de Redshift.
- Eliminar el clúster de Amazon Redshift.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
package scenarios
```

```

import (
    "context"
    "encoding/json"
    "errors"
    "fmt"
    "log"
    "math/rand"
    "strings"
    "time"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    redshift_types "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift/types"
    redshiftdata_types "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshiftdata/types"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/secretsmanager"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/demotools"
    "github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/gov2/redshift/actions"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshiftdata"
)

// IScenarioHelper abstracts input and wait functions from a scenario so that
// they
// can be mocked for unit testing.
type IScenarioHelper interface {
    GetName() string
}

const rMax = 100000

type ScenarioHelper struct {
    Prefix string
    Random *rand.Rand
}

// GetName returns a unique name formed of a prefix and a random number.
func (helper ScenarioHelper) GetName() string {
    return fmt.Sprintf("%v%v", helper.Prefix, helper.Random.Intn(rMax))
}

// RedshiftBasicsScenario separates the steps of this scenario into individual
// functions so that
// they are simpler to read and understand.

```

```

type RedshiftBasicsScenario struct {
    sdkConfig      aws.Config
    helper         IScenarioHelper
    questioner     demotools.IQuestioner
    pauser         demotools.IPausable
    filesystem     demotools.IFileSystem
    redshiftActor  *actions.RedshiftActions
    redshiftDataActor *actions.RedshiftDataActions
    secretsmanager *SecretsManager
}

// SecretsManager is used to retrieve username and password information from a
// secure service.
type SecretsManager struct {
    SecretsManagerClient *secretsmanager.Client
}

// RedshiftBasics constructs a new Redshift Basics runner.
func RedshiftBasics(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner,
    pauser demotools.IPausable, filesystem demotools.IFileSystem, helper
    IScenarioHelper) RedshiftBasicsScenario {
    scenario := RedshiftBasicsScenario{
        sdkConfig:      sdkConfig,
        helper:         helper,
        questioner:     questioner,
        pauser:         pauser,
        filesystem:     filesystem,
        secretsmanager: &SecretsManager{SecretsManagerClient:
            secretsmanager.NewFromConfig(sdkConfig)},
        redshiftActor:  &actions.RedshiftActions{RedshiftClient:
            redshift.NewFromConfig(sdkConfig)},
        redshiftDataActor: &actions.RedshiftDataActions{RedshiftDataClient:
            redshiftdata.NewFromConfig(sdkConfig)},
    }
    return scenario
}

// Movie makes it easier to use Movie objects given in json format.
type Movie struct {
    ID    int    `json:"id"`
    Title string `json:"title"`
    Year  int    `json:"year"`
}

```

```

// User makes it easier to get the User data back from SecretsManager and use it
// later.
type User struct {
    Username string `json:"userName"`
    Password string `json:"userPassword"`
}

// Run runs the RedshiftBasics interactive example that shows you how to use
// Amazon
// Redshift and how to interact with its common endpoints.
//
// 0. Retrieve username and password information to access Redshift.
// 1. Create a cluster.
// 2. Wait for the cluster to become available.
// 3. List the available databases in the region.
// 4. Create a table named "Movies" in the "dev" database.
// 5. Populate the movies table from the "movies.json" file.
// 6. Query the movies table by year.
// 7. Modify the cluster's maintenance window.
// 8. Optionally clean up all resources created during this demo.
//
// This example creates an Amazon Redshift service client from the specified
// sdkConfig so that
// you can replace it with a mocked or stubbed config for unit testing.
//
// It uses a questioner from the `demotools` package to get input during the
// example.
// This package can be found in the ../../demotools folder of this repo.
func (runner *RedshiftBasicsScenario) Run(ctx context.Context) {

    user := User{}
    secretId := "s3express/basics/secrets"
    clusterId := "demo-cluster-1"
    maintenanceWindow := "wed:07:30-wed:08:00"
    databaseName := "dev"
    tableName := "Movies"
    fileName := "Movies.json"
    nodeType := "ra3.xlplus"
    clusterType := "single-node"

    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {

```

```

    log.Println("Something went wrong with the demo.")
    _, isMock := runner.questioner.(*demotools.MockQuestioner)
    if isMock || runner.questioner.AskBool("Do you want to see the full error
message (y/n)?", "y") {
        log.Println(r)
    }
    runner.cleanUpResources(ctx, clusterId, databaseName, tableName,
user.Username, runner.questioner)
}
}()

// Retrieve the userName and userPassword from SecretsManager
output, err := runner.secretsmanager.SecretsManagerClient.GetSecretValue(ctx,
&secretsmanager.GetSecretValueInput{
    SecretId: aws.String(secretId),
})
if err != nil {
    log.Printf("There was a problem getting the secret value: %s", err)
    log.Printf("Please make sure to create a secret named 's3express/basics/
secrets' with keys of 'userName' and 'userPassword'.")
    panic(err)
}

err = json.Unmarshal([]byte(*output.SecretString), &user)
if err != nil {
    log.Printf("There was a problem parsing the secret value from JSON: %s", err)
    panic(err)
}

// Create the Redshift cluster
_, err = runner.redshiftActor.CreateCluster(ctx, clusterId, user.Username,
user.Password, nodeType, clusterType, true)
if err != nil {
    var clusterAlreadyExistsFault *redshift_types.ClusterAlreadyExistsFault
    if errors.As(err, &clusterAlreadyExistsFault) {
        log.Println("Cluster already exists. Continuing.")
    } else {
        log.Println("Error creating cluster.")
        panic(err)
    }
}

// Wait for the cluster to become available

```

```

waiter :=
redshift.NewClusterAvailableWaiter(runner.redshiftActor.RedshiftClient)
err = waiter.Wait(ctx, &redshift.DescribeClustersInput{
    ClusterIdentifier: aws.String(clusterId),
}, 5*time.Minute)
if err != nil {
    log.Println("An error occurred waiting for the cluster.")
    panic(err)
}

// Get some info about the cluster
describeOutput, err := runner.redshiftActor.DescribeClusters(ctx, clusterId)
if err != nil {
    log.Println("Something went wrong trying to get information about the
cluster.")
    panic(err)
}
log.Println("Here's some information about the cluster.")
log.Printf("The cluster's status is %s",
*describeOutput.Clusters[0].ClusterStatus)
log.Printf("The cluster was created at %s",
*describeOutput.Clusters[0].ClusterCreateTime)

// List databases
log.Println("List databases in", clusterId)
runner.questioner.Ask("Press Enter to continue...")
err = runner.redshiftDataActor.ListDatabases(ctx, clusterId, databaseName,
user.Username)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to list databases: %v\n", err)
    panic(err)
}

// Create the "Movies" table
log.Println("Now you will create a table named " + tableName + ".")
runner.questioner.Ask("Press Enter to continue...")
err = nil
result, err := runner.redshiftDataActor.CreateTable(ctx, clusterId,
databaseName, tableName, user.Username, runner.pauser, []string{"title
VARCHAR(256)", "year INT"})
if err != nil {
    log.Printf("Failed to create table: %v\n", err)
    panic(err)
}

```



```

describeInput := redshiftdata.DescribeStatementInput{
    Id: result.Id,
}
query := actions.RedshiftQuery{
    Context: ctx,
    Input:   describeInput,
    Result:  result,
}
err = runner.redshiftDataActor.WaitForQueryStatus(query, runner.pauser, true)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to execute query: %v\n", err)
    panic(err)
}
log.Printf("Successfully executed query\n")

// Populate the "Movies" table
runner.PopulateMoviesTable(ctx, clusterId, databaseName, tableName,
user.Username, fileName)

// Query the "Movies" table by year
log.Println("Query the Movies table by year.")
year := runner.questioner.AskInt(
    fmt.Sprintf("Enter a value between %v and %v:", 2012, 2014),
    demotools.InIntRange{Lower: 2012, Upper: 2014})
runner.QueryMoviesByYear(ctx, clusterId, databaseName, tableName, user.Username,
year)

// Modify the cluster's maintenance window
runner.redshiftActor.ModifyCluster(ctx, clusterId, maintenanceWindow)

// Delete the Redshift cluster if confirmed
runner.cleanUpResources(ctx, clusterId, databaseName, tableName, user.Username,
runner.questioner)

log.Println("Thanks for watching!")
}

// cleanUpResources asks the user if they would like to delete each resource
// created during the scenario, from most
// impactful to least impactful. If any choice to delete is made, further
// deletion attempts are skipped.

```

```

func (runner *RedshiftBasicsScenario) cleanUpResources(ctx context.Context,
clusterId string, databaseName string, tableName string, userName string,
questioner demotools.IQuestioner) {
    deleted := false
    var err error = nil
    if questioner.AskBool("Do you want to delete the entire cluster? This will clean
up all resources. (y/n)", "y") {
        deleted, err = runner.redshiftActor.DeleteCluster(ctx, clusterId)
        if err != nil {
            log.Printf("Error deleting cluster: %v", err)
        }
    }
    if !deleted && questioner.AskBool("Do you want to delete the dev table? This
will clean up all inserted records but keep your cluster intact. (y/n)", "y") {
        deleted, err = runner.redshiftDataActor.DeleteTable(ctx, clusterId,
databaseName, tableName, userName)
        if err != nil {
            log.Printf("Error deleting movies table: %v", err)
        }
    }
    if !deleted && questioner.AskBool("Do you want to delete all rows in the Movies
table? This will clean up all inserted records but keep your cluster and table
intact. (y/n)", "y") {
        deleted, err = runner.redshiftDataActor.DeleteDataRows(ctx, clusterId,
databaseName, tableName, userName, runner.pauser)
        if err != nil {
            log.Printf("Error deleting data rows: %v", err)
        }
    }
    if !deleted {
        log.Print("Please manually delete any unwanted resources.")
    }
}

// loadMoviesFromJSON takes the <fileName> file and populates a slice of Movie
objects.
func (runner *RedshiftBasicsScenario) loadMoviesFromJSON(fileName string,
filesystem demotools.IFileSystem) ([]Movie, error) {
    file, err := filesystem.OpenFile("../resources/sample_files/" + fileName)
    if err != nil {
        return nil, err
    }
    defer filesystem.CloseFile(file)

```

```

var movies []Movie
err = json.NewDecoder(file).Decode(&movies)
if err != nil {
    return nil, err
}

return movies, nil
}

// PopulateMoviesTable reads data from the <fileName> file and inserts records
into the "Movies" table.
func (runner *RedshiftBasicsScenario) PopulateMoviesTable(ctx context.Context,
clusterId string, databaseName string, tableName string, userName string,
fileName string) {
log.Println("Populate the " + tableName + " table using the " + fileName + "
file.")
numRecords := runner.questioner.AskInt(
    fmt.Sprintf("Enter a value between %v and %v:", 10, 100),
    demotools.InIntRange{Lower: 10, Upper: 100})

movies, err := runner.loadMoviesFromJSON(fileName, runner.filesystem)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to load movies from JSON: %v\n", err)
    panic(err)
}

var sqlStatements []string

for i, movie := range movies {
    if i >= numRecords {
        break
    }

    sqlStatement := fmt.Sprintf(`INSERT INTO %s (title, year) VALUES ('%s', %d);`,
        tableName,
        strings.Replace(movie.Title, "'", "''", -1), // Double any single quotes to
        escape them
        movie.Year)

    sqlStatements = append(sqlStatements, sqlStatement)
}

```

```

input := &redshiftdata.BatchExecuteStatementInput{
    ClusterIdentifier: aws.String(clusterId),
    Database:          aws.String(databaseName),
    DbUser:             aws.String(userName),
    Sqls:               sqlStatements,
}

result, err := runner.redshiftDataActor.ExecuteBatchStatement(ctx, *input)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to execute batch statement: %v\n", err)
    panic(err)
}

describeInput := redshiftdata.DescribeStatementInput{
    Id: result.Id,
}

query := actions.RedshiftQuery{
    Context: ctx,
    Result:  result,
    Input:   describeInput,
}

err = runner.redshiftDataActor.WaitForQueryStatus(query, runner.pauser, true)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to execute batch insert query: %v\n", err)
    return
}
log.Printf("Successfully executed batch statement\n")

log.Printf("%d records were added to the Movies table.\n", numRecords)
}

// QueryMoviesByYear retrieves only movies from the "Movies" table which match
// the given year.
func (runner *RedshiftBasicsScenario) QueryMoviesByYear(ctx context.Context,
    clusterId string, databaseName string, tableName string, userName string, year
    int) {

    sqlStatement := fmt.Sprintf(`SELECT title FROM %s WHERE year = %d;`, tableName,
    year)

```

```

input := &redshiftdata.ExecuteStatementInput{
    ClusterIdentifier: aws.String(clusterId),
    Database:          aws.String(databaseName),
    DbUser:            aws.String(userName),
    Sql:               aws.String(sqlStatement),
}

result, err := runner.redshiftDataActor.ExecuteStatement(ctx, *input)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to query movies: %v\n", err)
    panic(err)
}

log.Println("The identifier of the statement is ", *result.Id)

describeInput := redshiftdata.DescribeStatementInput{
    Id: result.Id,
}

query := actions.RedshiftQuery{
    Context: ctx,
    Input:   describeInput,
    Result:  result,
}

err = runner.redshiftDataActor.WaitForQueryStatus(query, runner.pauser, true)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to execute query: %v\n", err)
    panic(err)
}
log.Printf("Successfully executed query\n")

getResultOutput, err := runner.redshiftDataActor.GetStatementResult(ctx,
*result.Id)
if err != nil {
    log.Printf("Failed to query movies: %v\n", err)
    panic(err)
}
for _, row := range getResultOutput.Records {
    for _, col := range row {
        title, ok := col.(*redshiftdata_types.FieldMemberStringValue)
        if !ok {
            log.Println("Failed to parse the field")
        } else {
            log.Printf("The Movie title field is %s\n", title.Value)
        }
    }
}

```

```
}  
}  
}  
}
```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Go.
 - [CreateCluster](#)
 - [DescribeClusters](#)
 - [DescribeStatement](#)
 - [ExecuteStatement](#)
 - [GetStatementResult](#)
 - [ListDatabasesPaginator](#)
 - [ModifyCluster](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecute un escenario interactivo en el que se demuestren las características de Amazon Redshift.

```
import com.example.redshift.User;  
import com.google.gson.Gson;  
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import  
software.amazon.awssdk.services.redshift.model.ClusterAlreadyExistsException;
```

```

import software.amazon.awssdk.services.redshift.model.CreateClusterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.redshift.model.DeleteClusterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.redshift.model.ModifyClusterResponse;
import software.amazon.awssdk.services.redshift.model.RedshiftException;
import
    software.amazon.awssdk.services.redshiftdata.model.ExecuteStatementResponse;
import software.amazon.awssdk.services.redshiftdata.model.RedshiftDataException;
import java.util.Scanner;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;
import software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.SecretsManagerClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.secretsmanager.model.GetSecretValueResponse;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 *
 * This example requires an AWS Secrets Manager secret that contains the
 * database credentials. If you do not create a
 * secret that specifies user name and password, this example will not work. For
 * details, see:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating\_how-services-use-secrets\_RS.html
 *
 * This Java example performs these tasks:
 *
 * 1. Prompts the user for a unique cluster ID or use the default value.
 * 2. Creates a Redshift cluster with the specified or default cluster Id value.
 * 3. Waits until the Redshift cluster is available for use.
 * 4. Lists all databases using a pagination API call.
 * 5. Creates a table named "Movies" with fields ID, title, and year.
 * 6. Inserts a specified number of records into the "Movies" table by reading
 * the Movies JSON file.
 * 7. Prompts the user for a movie release year.
 * 8. Runs a SQL query to retrieve movies released in the specified year.

```

```

* 9. Modifies the Redshift cluster.
* 10. Prompts the user for confirmation to delete the Redshift cluster.
* 11. If confirmed, deletes the specified Redshift cluster.
*/

public class RedshiftScenario {
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0",
    "-");
    private static final Logger logger =
    LoggerFactory.getLogger(RedshiftScenario.class);

    static RedshiftActions redshiftActions = new RedshiftActions();
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final String usage = ""

            Usage:
                <jsonFilePath> <secretName>\s

            Where:
                jsonFilePath - The path to the Movies JSON file (you can locate
that file in ../../../../resources/sample_files/movies.json)
                secretName - The name of the secret that belongs to Secret
Manager that stores the user name and password used in this scenario.
                """;

        if (args.length != 2) {
            logger.info(usage);
            return;
        }

        String jsonFilePath = args[0];
        String secretName = args[1];
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        logger.info(DASHES);
        logger.info("Welcome to the Amazon Redshift SDK Basics scenario.");
        logger.info("")

        This Java program demonstrates how to interact with Amazon Redshift
by using the AWS SDK for Java (v2).\s
        Amazon Redshift is a fully managed, petabyte-scale data warehouse
service hosted in the cloud.

        The program's primary functionalities include cluster creation,
verification of cluster readiness,\s

```


list databases, table creation, data population within the table, and execution of SQL statements.

Furthermore, it demonstrates the process of querying data from the Movie table.\s

Upon completion of the program, all AWS resources are cleaned up.
""");

```
logger.info("Lets get started...");
logger.info(""
```

First, we will retrieve the user name and password from Secrets Manager.

Using Amazon Secrets Manager to store Redshift credentials provides several security benefits.

It allows you to securely store and manage sensitive information, such as passwords, API keys, and

database credentials, without embedding them directly in your application code.

More information can be found here:

https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/integrating_how-services-use-secrets_RS.html
""");

```
Gson gson = new Gson();
User user = gson.fromJson(String.valueOf(getSecretValues(secretName)),
User.class);
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

try {
    runScenario(user, scanner, jsonFilePath);
} catch (RuntimeException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (Throwable e) {
    throw new RuntimeException(e);
}
}
```

```
private static void runScenario(User user, Scanner scanner, String
jsonFilePath) throws Throwable {
    String databaseName = "dev";
    System.out.println(DASHES);
```

```

        logger.info("Create a Redshift Cluster");
        logger.info("A Redshift cluster refers to the collection of computing
resources and storage that work together to process and analyze large volumes of
data.");
        logger.info("Enter a cluster id value or accept the default by hitting
Enter (default is redshift-cluster-movies): ");
        String userClusterId = scanner.nextLine();
        String clusterId = userClusterId.isEmpty() ? "redshift-cluster-movies" :
userClusterId;
        try {
            CompletableFuture<CreateClusterResponse> future =
redshiftActions.createClusterAsync(clusterId, user.getUserName(),
user.getUserPassword());
            CreateClusterResponse response = future.join();
            logger.info("Cluster successfully created. Cluster Identifier {} ",
response.cluster().clusterIdentifier());

        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof ClusterAlreadyExistsException) {
                logger.info("The Cluster {} already exists. Moving on...",
clusterId);
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: " + rt.getMessage());
            }
        }
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("Wait until {} is available.", clusterId);
        waitForInputToContinue(scanner);
        try {
            CompletableFuture<Void> future =
redshiftActions.waitForClusterReadyAsync(clusterId);
            future.join();
            logger.info("Cluster is ready!");

        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof RedshiftException redshiftEx) {
                logger.info("Redshift error occurred: Error message: {}, Error
code {}", redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: " + rt.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        throw cause;
    }
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    String databaseInfo = ""
        When you created $clusteridD, the dev database is created by default
        and used in this scenario.\s

        To create a custom database, you need to have a CREATEDB privilege.\s
        For more information, see the documentation here: https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r\_CREATE\_DATABASE.html.
        """".replace("$clusteridD", clusterId);

    logger.info(databaseInfo);
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("List databases in {} ",clusterId);
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<Void> future =
redshiftActions.listAllDatabasesAsync(clusterId, user.getUserName(), "dev");
        future.join();
        logger.info("Databases listed successfully.");

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
            logger.error("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
        } else {
            logger.error("An unexpected error occurred: {}",
rt.getMessage());
        }
        throw cause;
    }
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("Now you will create a table named Movies.");
    waitForInputToContinue(scanner);

```

```

        try {
            CompletableFuture<ExecuteStatementResponse> future =
redshiftActions.createTableAsync(clusterId, databaseName, user.getUserName());
            future.join();

        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
                logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
            }
            throw cause;
        }
        logger.info(DASHES);

        logger.info(DASHES);
        logger.info("Populate the Movies table using the Movies.json file.");
        logger.info("Specify the number of records you would like to add to the
Movies Table.");
        logger.info("Please enter a value between 50 and 200.");
        int numRecords;
        do {
            logger.info("Enter a value: ");
            while (!scanner.hasNextInt()) {
                logger.info("Invalid input. Please enter a value between 50 and
200.");
                logger.info("Enter a year: ");
                scanner.next();
            }
            numRecords = scanner.nextInt();
        } while (numRecords < 50 || numRecords > 200);
        try {
            redshiftActions.popTableAsync(clusterId, databaseName,
user.getUserName(), jsonFilePath, numRecords).join(); // Wait for the operation
to complete
        } catch (RuntimeException rt) {
            Throwable cause = rt.getCause();
            if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
                logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
            } else {
                logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        throw cause;
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("Query the Movies table by year. Enter a value between
2012-2014.");
    int movieYear;
    do {
        logger.info("Enter a year: ");
        while (!scanner.hasNextInt()) {
            logger.info("Invalid input. Please enter a valid year between
2012 and 2014.");
            logger.info("Enter a year: ");
            scanner.next();
        }
        movieYear = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
    } while (movieYear < 2012 || movieYear > 2014);

    String id;
    try {
        CompletableFuture<String> future =
redshiftActions.queryMoviesByYearAsync(databaseName, user.getUserName(),
movieYear, clusterId);
        id = future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
            logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
        }
        throw cause;
    }

    logger.info("The identifier of the statement is " + id);
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {

```

```
        CompletableFuture<Void> future =
redshiftActions.checkStatementAsync(id);
        future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
            logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
        }
        throw cause;
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<Void> future = redshiftActions.getResultsAsync(id);
        future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
            logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
        }
        throw cause;
    }
    waitForInputToContinue(scanner);
    logger.info(DASHES);

    logger.info(DASHES);
    logger.info("Now you will modify the Redshift cluster.");
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<ModifyClusterResponse> future =
redshiftActions.modifyClusterAsync(clusterId);
        future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
```

```

        logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code: {}",
redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
    } else {
        logger.info("An unexpected error occurred: {}", rt.getMessage());
    }
    throw cause;
}
waitForInputToContinue(scanner);
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("Would you like to delete the Amazon Redshift cluster? (y/
n)");
String delAns = scanner.nextLine().trim();
if (delAns.equalsIgnoreCase("y")) {
    logger.info("You selected to delete {} ", clusterId);
    waitForInputToContinue(scanner);
    try {
        CompletableFuture<DeleteClusterResponse> future =
redshiftActions.deleteRedshiftClusterAsync(clusterId);
        future.join();

    } catch (RuntimeException rt) {
        Throwable cause = rt.getCause();
        if (cause instanceof RedshiftDataException redshiftEx) {
            logger.info("Redshift Data error occurred: {} Error code:
{}", redshiftEx.getMessage(), redshiftEx.awsErrorDetails().errorCode());
        } else {
            logger.info("An unexpected error occurred: {}",
rt.getMessage());
        }
        throw cause;
    }
} else {
    logger.info("The {} was not deleted", clusterId);
}
logger.info(DASHES);

logger.info(DASHES);
logger.info("This concludes the Amazon Redshift SDK Basics scenario.");
logger.info(DASHES);
}

private static SecretsManagerClient getSecretClient() {

```

```

        Region region = Region.US_EAST_1;
        return SecretsManagerClient.builder()
            .region(region)
            .build();
    }

    private static void waitForInputToContinue(Scanner scanner) {
        while (true) {
            System.out.println("");
            System.out.println("Enter 'c' followed by <ENTER> to continue:");
            String input = scanner.nextLine();

            if (input.trim().equalsIgnoreCase("c")) {
                System.out.println("Continuing with the program...");
                System.out.println("");
                break;
            } else {
                // Handle invalid input.
                System.out.println("Invalid input. Please try again.");
            }
        }
    }

    // Get the Amazon Redshift credentials from AWS Secrets Manager.
    private static String getSecretValues(String secretName) {
        SecretsManagerClient secretClient = getSecretClient();
        GetSecretValueRequest valueRequest = GetSecretValueRequest.builder()
            .secretId(secretName)
            .build();

        GetSecretValueResponse valueResponse =
secretClient.getSecretValue(valueRequest);
        return valueResponse.secretString();
    }
}

```

Una clase contenedora para métodos del SDK de Amazon Redshift.

```

public class RedshiftActions {

    private static final Logger logger =
LoggerFactory.getLogger(RedshiftActions.class);

```



```
private static RedshiftDataAsyncClient redshiftDataAsyncClient;

private static RedshiftAsyncClient redshiftAsyncClient;

private static RedshiftAsyncClient getAsyncClient() {
    if (redshiftAsyncClient == null) {
        SdkAsyncHttpClient httpClient = NettyNioAsyncHttpClient.builder()
            .maxConcurrency(100)
            .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .readTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .writeTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .build();

        ClientOverrideConfiguration overrideConfig =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(Duration.ofMinutes(2))
            .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(90))
            .retryStrategy(RetryMode.STANDARD)
            .build();

        redshiftAsyncClient = RedshiftAsyncClient.builder()
            .httpClient(httpClient)
            .overrideConfiguration(overrideConfig)
            .build();
    }
    return redshiftAsyncClient;
}

private static RedshiftDataAsyncClient getAsyncDataClient() {
    if (redshiftDataAsyncClient == null) {
        SdkAsyncHttpClient httpClient = NettyNioAsyncHttpClient.builder()
            .maxConcurrency(100)
            .connectionTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .readTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .writeTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .build();

        ClientOverrideConfiguration overrideConfig =
ClientOverrideConfiguration.builder()
            .apiCallTimeout(Duration.ofMinutes(2))
            .apiCallAttemptTimeout(Duration.ofSeconds(90))
            .retryStrategy(RetryMode.STANDARD)
            .build();
```

```

        redshiftDataAsyncClient = RedshiftDataAsyncClient.builder()
            .httpClient(httpClient)
            .overrideConfiguration(overrideConfig)
            .build();
    }
    return redshiftDataAsyncClient;
}

/**
 * Creates a new Amazon Redshift cluster asynchronously.
 * @param clusterId    the unique identifier for the cluster
 * @param username     the username for the administrative user
 * @param userPassword the password for the administrative user
 * @return a CompletableFuture that represents the asynchronous operation of
 * creating the cluster
 * @throws RuntimeException if the cluster creation fails
 */
public CompletableFuture<CreateClusterResponse> createClusterAsync(String
clusterId, String username, String userPassword) {
    CreateClusterRequest clusterRequest = CreateClusterRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .masterUsername(username)
        .masterUserPassword(userPassword)
        .nodeType("ra3.4xlarge")
        .publiclyAccessible(true)
        .numberOfNodes(2)
        .build();

    return getAsyncClient().createCluster(clusterRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (response != null) {
                logger.info("Created cluster ");
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create cluster: " +
exception.getMessage(), exception);
            }
        });
}

/**
 * Waits asynchronously for the specified cluster to become available.
 * @param clusterId the identifier of the cluster to wait for
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the cluster is
ready

```

```

    */
    public CompletableFuture<Void> waitForClusterReadyAsync(String clusterId) {
        DescribeClustersRequest clustersRequest =
DescribeClustersRequest.builder()
            .clusterIdentifier(clusterId)
            .build();

        logger.info("Waiting for cluster to become available. This may take a few
minutes.");
        long startTime = System.currentTimeMillis();

        // Recursive method to poll the cluster status.
        return checkClusterStatusAsync(clustersRequest, startTime);
    }

    private CompletableFuture<Void>
checkClusterStatusAsync(DescribeClustersRequest clustersRequest, long startTime)
{
    return getAsyncClient().describeClusters(clustersRequest)
        .thenCompose(clusterResponse -> {
            List<Cluster> clusterList = clusterResponse.clusters();
            boolean clusterReady = false;
            for (Cluster cluster : clusterList) {
                if ("available".equals(cluster.clusterStatus())) {
                    clusterReady = true;
                    break;
                }
            }

            if (clusterReady) {
                logger.info(String.format("Cluster is available!"));
                return CompletableFuture.completedFuture(null);
            } else {
                long elapsedTimeMillis = System.currentTimeMillis() -
startTime;

                long elapsedSeconds = elapsedTimeMillis / 1000;
                long minutes = elapsedSeconds / 60;
                long seconds = elapsedSeconds % 60;
                System.out.printf("\rElapsed Time: %02d:%02d - Waiting for
cluster...", minutes, seconds);
                System.out.flush();

                // Wait 1 second before the next status check
                return CompletableFuture.runAsync(() -> {

```

```

        try {
            TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
        } catch (InterruptedException e) {
            throw new RuntimeException("Error during sleep: " +
e.getMessage(), e);
        }
    }).thenCompose(ignored ->
checkClusterStatusAsync(clustersRequest, startTime));
    }
    }).exceptionally(exception -> {
        throw new RuntimeException("Failed to get cluster status: " +
exception.getMessage(), exception);
    });
}

/**
 * Lists all databases asynchronously for the specified cluster, database
user, and database.
 * @param clusterId the identifier of the cluster to list databases for
 * @param dbUser the database user to use for the list databases request
 * @param database the database to list databases for
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the database
listing is complete, or throws a {@link RuntimeException} if there was an error
 */
public CompletableFuture<Void> listAllDatabasesAsync(String clusterId, String
dbUser, String database) {
    ListDatabasesRequest databasesRequest = ListDatabasesRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .dbUser(dbUser)
        .database(database)
        .build();

    // Asynchronous paginator for listing databases.
    ListDatabasesPublisher databasesPaginator =
getAsyncDataClient().listDatabasesPaginator(databasesRequest);
    CompletableFuture<Void> future = databasesPaginator.subscribe(response ->
{
        response.databases().forEach(db -> {
            logger.info("The database name is {} ", db);
        });
    });

    // Return the future for asynchronous handling.
    return future.exceptionally(exception -> {

```

```

        throw new RuntimeException("Failed to list databases: " +
exception.getMessage(), exception);
    });
}

/**
 * Creates an asynchronous task to execute a SQL statement for creating a new
table.
 *
 * @param clusterId    the identifier of the Amazon Redshift cluster
 * @param databaseName the name of the database to create the table in
 * @param userName     the username to use for the database connection
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes with the result of the
SQL statement execution
 * @throws RuntimeException if there is an error creating the table
 */
public CompletableFuture<ExecuteStatementResponse> createTableAsync(String
clusterId, String databaseName, String userName) {
    ExecuteStatementRequest createTableRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .dbUser(userName)
        .database(databaseName)
        .sql("CREATE TABLE Movies (" +
            "id INT PRIMARY KEY, " +
            "title VARCHAR(100), " +
            "year INT)")
        .build();

    return getAsyncDataClient().executeStatement(createTableRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (exception != null) {
                throw new RuntimeException("Error creating table: " +
exception.getMessage(), exception);
            } else {
                logger.info("Table created: Movies");
            }
        });
}

/**
 * Asynchronously pops a table from a JSON file.
 *
 * @param clusterId    the ID of the cluster

```

```

    * @param dbName the name of the database
    * @param userName the username
    * @param fileName the name of the JSON file
    * @param number the number of records to process
    * @return a CompletableFuture that completes with the number of records
    added to the Movies table
    */
    public CompletableFuture<Integer> popTableAsync(String clusterId, String
databaseName, String userName, String fileName, int number) {
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            try {
                JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new
File(fileName));

                JsonNode rootNode = new ObjectMapper().readTree(parser);
                Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
                return iter;
            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException("Failed to read or parse JSON
file: " + e.getMessage(), e);
            }
        }).thenCompose(iter -> processNodesAsync(clusterId, dbName,
userName, iter, number))
        .whenComplete((result, exception) -> {
            if (exception != null) {
                logger.info("Error {} ", exception.getMessage());
            } else {
                logger.info("{} records were added to the Movies table." ,
result);
            }
        });
    }

    private CompletableFuture<Integer> processNodesAsync(String clusterId, String
dbName, String userName, Iterator<JsonNode> iter, int number) {
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            int t = 0;
            try {
                while (iter.hasNext()) {
                    if (t == number)
                        break;

                    JsonNode currentNode = iter.next();
                    int year = currentNode.get("year").asInt();
                    String title = currentNode.get("title").asText();

```

```

        // Use SqlParameter to avoid SQL injection.
        List<SqlParameter> parameterList = new ArrayList<>();
        String sqlStatement = "INSERT INTO Movies
VALUES( :id , :title, :year);";
        SqlParameter idParam = SqlParameter.builder()
            .name("id")
            .value(String.valueOf(t))
            .build();

        SqlParameter titleParam = SqlParameter.builder()
            .name("title")
            .value(title)
            .build();

        SqlParameter yearParam = SqlParameter.builder()
            .name("year")
            .value(String.valueOf(year))
            .build();
        parameterList.add(idParam);
        parameterList.add(titleParam);
        parameterList.add(yearParam);

        ExecuteStatementRequest insertStatementRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
            .clusterIdentifier(clusterId)
            .sql(sqlStatement)
            .database(databaseName)
            .dbUser(userName)
            .parameters(parameterList)
            .build();

getAsyncDataClient().executeStatement(insertStatementRequest);
        logger.info("Inserted: " + title + " (" + year + ")");
        t++;
    }
    } catch (RedshiftDataException e) {
        throw new RuntimeException("Error inserting data: " +
e.getMessage(), e);
    }
    return t;
});
}

```

```

/**
 * Checks the status of an SQL statement asynchronously and handles the
 * completion of the statement.
 *
 * @param sqlId the ID of the SQL statement to check
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the SQL
 * statement's status is either "FINISHED" or "FAILED"
 */
public CompletableFuture<Void> checkStatementAsync(String sqlId) {
    DescribeStatementRequest statementRequest =
DescribeStatementRequest.builder()
        .id(sqlId)
        .build();

    return getAsyncDataClient().describeStatement(statementRequest)
        .thenCompose(response -> {
            String status = response.statusAsString();
            logger.info("... Status: {} ", status);

            if ("FAILED".equals(status)) {
                throw new RuntimeException("The Query Failed. Ending
program");
            } else if ("FINISHED".equals(status)) {
                return CompletableFuture.completedFuture(null);
            } else {
                // Sleep for 1 second and recheck status
                return CompletableFuture.runAsync(() -> {
                    try {
                        TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        throw new RuntimeException("Error during sleep: " +
e.getMessage(), e);
                    }
                }).thenCompose(ignore -> checkStatementAsync(sqlId)); //
Recursively call until status is FINISHED or FAILED
            }
        }).whenComplete((result, exception) -> {
            if (exception != null) {
                // Handle exceptions
                logger.info("Error: {} ", exception.getMessage());
            } else {
                logger.info("The statement is finished!");
            }
        });
}

```



```

    }

    /**
     * Asynchronously retrieves the results of a statement execution.
     *
     * @param statementId the ID of the statement for which to retrieve the
    results
     * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the statement
    result has been processed
     */
    public CompletableFuture<Void> getResultsAsync(String statementId) {
        GetStatementResultRequest resultRequest =
        GetStatementResultRequest.builder()
            .id(statementId)
            .build();

        return getAsyncDataClient().getStatementResult(resultRequest)
            .handle((response, exception) -> {
                if (exception != null) {
                    logger.info("Error getting statement result {} ",
exception.getMessage());
                    throw new RuntimeException("Error getting statement result: "
+ exception.getMessage(), exception);
                }

                // Extract and print the field values using streams if the
response is valid.
                response.records().stream()
                    .flatMap(List::stream)
                    .map(Field::stringValue)
                    .filter(value -> value != null)
                    .forEach(value -> System.out.println("The Movie title field
is " + value));

                return response;
            }).thenAccept(response -> {
                // Optionally add more logic here if needed after handling the
response
            });
    }

    /**
     * Asynchronously queries movies by a given year from a Redshift database.

```

```

*
* @param database    the name of the database to query
* @param dbUser      the user to connect to the database with
* @param year        the year to filter the movies by
* @param clusterId   the identifier of the Redshift cluster to connect to
* @return a {@link CompletableFuture} containing the response ID of the
executed SQL statement
*/
public CompletableFuture<String> queryMoviesByYearAsync(String database,
                                                         String dbUser,
                                                         int year,
                                                         String
clusterId) {

    String sqlStatement = "SELECT * FROM Movies WHERE year = :year";
    SqlParameter yearParam = SqlParameter.builder()
        .name("year")
        .value(String.valueOf(year))
        .build();

    ExecuteStatementRequest statementRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .database(database)
        .dbUser(dbUser)
        .parameters(yearParam)
        .sql(sqlStatement)
        .build();

    return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
        try {
            ExecuteStatementResponse response =
getAsyncDataClient().executeStatement(statementRequest).join(); // Use join() to
wait for the result
            return response.id();
        } catch (RedshiftDataException e) {
            throw new RuntimeException("Error executing statement: " +
e.getMessage(), e);
        }
    }).exceptionally(exception -> {
        logger.info("Error: {}", exception.getMessage());
        return "";
    });
}

```

```

/**
 * Modifies an Amazon Redshift cluster asynchronously.
 *
 * @param clusterId the identifier of the cluster to be modified
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the cluster
modification is complete
 */
public CompletableFuture<ModifyClusterResponse> modifyClusterAsync(String
clusterId) {
    ModifyClusterRequest modifyClusterRequest =
ModifyClusterRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .preferredMaintenanceWindow("wed:07:30-wed:08:00")
        .build();

    return getAsyncClient().modifyCluster(modifyClusterRequest)
        .whenComplete((clusterResponse, exception) -> {
            if (exception != null) {
                if (exception.getCause() instanceof RedshiftException) {
                    logger.info("Error: {} ", exception.getMessage());
                } else {
                    logger.info("Unexpected error: {} ",
exception.getMessage());
                }
            } else {
                logger.info("The modified cluster was successfully modified
and has "
                    + clusterResponse.cluster().preferredMaintenanceWindow()
+ " as the maintenance window");
            }
        });
}

/**
 * Deletes a Redshift cluster asynchronously.
 *
 * @param clusterId the identifier of the Redshift cluster to be deleted
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
operation of deleting the Redshift cluster
 */
public CompletableFuture<DeleteClusterResponse>
deleteRedshiftClusterAsync(String clusterId) {

```

```

        DeleteClusterRequest deleteClusterRequest =
DeleteClusterRequest.builder()
    .clusterIdentifier(clusterId)
    .skipFinalClusterSnapshot(true)
    .build();

return getAsyncClient().deleteCluster(deleteClusterRequest)
    .whenComplete((response, exception) -> {
        if (exception != null) {
            // Handle exceptions
            if (exception.getCause() instanceof RedshiftException) {
                logger.info("Error: {}", exception.getMessage());
            } else {
                logger.info("Unexpected error: {}",
exception.getMessage());
            }
        } else {
            // Handle successful response
            logger.info("The status is {}",
response.cluster().clusterStatus());
        }
    });
    }
}

```

- Para obtener detalles sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.
 - [CreateCluster](#)
 - [DescribeClusters](#)
 - [DescribeStatement](#)
 - [ExecuteStatement](#)
 - [GetStatementResult](#)
 - [ListDatabasesPaginator](#)
 - [ModifyCluster](#)

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class RedshiftScenario:
    """Runs an interactive scenario that shows how to get started with
    Redshift."""

    def __init__(self, redshift_wrapper, redshift_data_wrapper):
        self.redshift_wrapper = redshift_wrapper
        self.redshift_data_wrapper = redshift_data_wrapper

    def redshift_scenario(self, json_file_path):
        database_name = "dev"

        print(DASHES)
        print("Welcome to the Amazon Redshift SDK Getting Started example.")
        print(
            """
This Python program demonstrates how to interact with Amazon Redshift
using the AWS SDK for Python (Boto3).

Amazon Redshift is a fully managed, petabyte-scale data warehouse
service hosted in the cloud.

The program's primary functionalities include cluster creation,
verification of cluster readiness, listing databases, table creation,
populating data within the table, and executing SQL statements.

It also demonstrates querying data from the Movies table.

Upon completion, all AWS resources are cleaned up.
"""
        )
        if not os.path.isfile(json_file_path):
            logging.error(f"The file {json_file_path} does not exist.")
```

```

        return

    print("Let's get started...")
    user_name = q.ask("Please enter your user name (default is awsuser):")
    user_name = user_name if user_name else "awsuser"

    print(DASHES)
    user_password = q.ask(
        "Please enter your user password (default is AwsUser1000):"
    )
    user_password = user_password if user_password else "AwsUser1000"

    print(DASHES)
    print(
        """A Redshift cluster refers to the collection of computing resources
and storage that work
        together to process and analyze large volumes of data."""
    )
    cluster_id = q.ask(
        "Enter a cluster identifier value (default is redshift-cluster-
movies): "
    )
    cluster_id = cluster_id if cluster_id else "redshift-cluster-movies"

    self.redshift_wrapper.create_cluster(
        cluster_id, "ra3.4xlarge", user_name, user_password, True, 2
    )

    print(DASHES)
    print(f"Wait until {cluster_id} is available. This may take a few
minutes...")
    q.ask("Press Enter to continue...")

    self.wait_cluster_available(cluster_id)

    print(DASHES)

    print(
        f"""
        When you created {cluster_id}, the dev database is created by default and
used in this scenario.

        To create a custom database, you need to have a CREATEDB privilege.
        For more information, see the documentation here:

```

```

https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/r_CREATE_DATABASE.html.
"""
)
q.ask("Press Enter to continue...")
print(DASHES)

print(DASHES)
print(f"List databases in {cluster_id}")
q.ask("Press Enter to continue...")
databases = self.redshift_data_wrapper.list_databases(
    cluster_id, database_name, user_name
)
print(f"The cluster contains {len(databases)} database(s).")
for database in databases:
    print(f"    Database: {database}")
print(DASHES)

print(DASHES)
print("Now you will create a table named Movies.")
q.ask("Press Enter to continue...")

self.create_table(cluster_id, database_name, user_name)

print(DASHES)

print("Populate the Movies table using the Movies.json file.")
print(
    "Specify the number of records you would like to add to the Movies
Table."
)
print("Please enter a value between 50 and 200.")

while True:
    try:
        num_records = int(q.ask("Enter a value: ", q.is_int))
        if 50 <= num_records <= 200:
            break
        else:
            print("Invalid input. Please enter a value between 50 and
200.")
    except ValueError:
        print("Invalid input. Please enter a value between 50 and 200.")

self.populate_table(

```

```
        cluster_id, database_name, user_name, json_file_path, num_records
    )

    print(DASHES)
    print("Query the Movies table by year. Enter a value between 2012-2014.")

    while True:
        movie_year = int(q.ask("Enter a year: ", q.is_int))
        if 2012 <= movie_year <= 2014:
            break
        else:
            print("Invalid input. Please enter a valid year between 2012 and
2014.")

    # Function to query database
    sql_id = self.query_movies_by_year(
        database_name, user_name, movie_year, cluster_id
    )

    print(f"The identifier of the statement is {sql_id}")

    print("Checking statement status...")
    self.wait_statement_finished(sql_id)
    result = self.redshift_data_wrapper.get_statement_result(sql_id)

    self.display_movies(result)

    print(DASHES)

    print(DASHES)
    print("Now you will modify the Redshift cluster.")
    q.ask("Press Enter to continue...")

    preferred_maintenance_window = "wed:07:30-wed:08:00"
    self.redshift_wrapper.modify_cluster(cluster_id,
preferred_maintenance_window)

    print(DASHES)

    print(DASHES)
    delete = q.ask("Do you want to delete the cluster? (y/n) ", q.is_yesno)

    if delete:
        print(f"You selected to delete {cluster_id}")
```



```

        q.ask("Press Enter to continue...")
        self.redshift_wrapper.delete_cluster(cluster_id)
    else:
        print(f"Cluster {cluster_id}cluster_id was not deleted")

    print(DASHES)
    print("This concludes the Amazon Redshift SDK Getting Started scenario.")
    print(DASHES)

def create_table(self, cluster_id, database, username):
    self.redshift_data_wrapper.execute_statement(
        cluster_identifier=cluster_id,
        database_name=database,
        user_name=username,
        sql="CREATE TABLE Movies (statement_id INT PRIMARY KEY, title
VARCHAR(100), year INT)",
    )

    print("Table created: Movies")

def populate_table(self, cluster_id, database, username, file_name, number):
    with open(file_name) as f:
        data = json.load(f)

    i = 0
    for record in data:
        if i == number:
            break

        statement_id = i
        title = record["title"]
        year = record["year"]
        i = i + 1
        parameters = [
            {"name": "statement_id", "value": str(statement_id)},
            {"name": "title", "value": title},
            {"name": "year", "value": str(year)},
        ]

        self.redshift_data_wrapper.execute_statement(
            cluster_identifier=cluster_id,
            database_name=database,
            user_name=username,

```

```

        sql="INSERT INTO Movies VALUES(:statement_id, :title, :year)",
        parameter_list=parameters,
    )

    print(f"{i} records inserted into Movies table")

def wait_cluster_available(self, cluster_id):
    """
    Waits for a cluster to be available.

    :param cluster_id: The cluster identifier.

    Note: The cluster_available waiter can also be used.
    It is not used in this case to allow an elapsed time message.
    """
    cluster_ready = False
    start_time = time.time()

    while not cluster_ready:
        time.sleep(30)
        cluster = self.redshift_wrapper.describe_clusters(cluster_id)
        status = cluster[0]["ClusterStatus"]
        if status == "available":
            cluster_ready = True
        elif status != "creating":
            raise Exception(
                f"Cluster {cluster_id} creation failed with status {status}."
            )

        elapsed_seconds = int(round(time.time() - start_time))
        minutes = int(elapsed_seconds // 60)
        seconds = int(elapsed_seconds % 60)

        print(f"Elapsed Time: {minutes}:{seconds:02d} - status {status}...")

        if minutes > 30:
            raise Exception(
                f"Cluster {cluster_id} is not available after 30 minutes."
            )

def query_movies_by_year(self, database, username, year, cluster_id):
    sql = "SELECT * FROM Movies WHERE year = :year"

    params = [{"name": "year", "value": str(year)}]
```

```

        response = self.redshift_data_wrapper.execute_statement(
            cluster_identifier=cluster_id,
            database_name=database,
            user_name=username,
            sql=sql,
            parameter_list=params,
        )

        return response["Id"]

    @staticmethod
    def display_movies(response):
        metadata = response["ColumnMetadata"]
        records = response["Records"]

        title_column_index = None
        for i in range(len(metadata)):
            if metadata[i]["name"] == "title":
                title_column_index = i
                break

        if title_column_index is None:
            print("No title column found.")
            return

        print(f"Found {len(records)} movie(s).")
        for record in records:
            print(f"    {record[title_column_index]['stringValue']}")

    def wait_statement_finished(self, sql_id):
        while True:
            time.sleep(1)
            response = self.redshift_data_wrapper.describe_statement(sql_id)
            status = response["Status"]
            print(f"Statement status is {status}.")

            if status == "FAILED":
                print(f"The query failed because {response['Error']}. Ending
program")
                raise Exception("The Query Failed. Ending program")
            elif status == "FINISHED":
                break

```

Función principal que muestra la implementación del escenario.

```
def main():
    redshift_client = boto3.client("redshift")
    redshift_data_client = boto3.client("redshift-data")
    redshift_wrapper = RedshiftWrapper(redshift_client)
    redshift_data_wrapper = RedshiftDataWrapper(redshift_data_client)
    redshift_scenario = RedshiftScenario(redshift_wrapper, redshift_data_wrapper)
    redshift_scenario.redshift_scenario(
        f"{os.path.dirname(__file__)}/../../resources/sample_files/
movies.json"
    )
```

Las funciones de encapsulador que se utilizan en el escenario.

```
def create_cluster(
    self,
    cluster_identifier,
    node_type,
    master_username,
    master_user_password,
    publicly_accessible,
    number_of_nodes,
):
    """
    Creates a cluster.

    :param cluster_identifier: The name of the cluster.
    :param node_type: The type of node in the cluster.
    :param master_username: The master username.
    :param master_user_password: The master user password.
    :param publicly_accessible: Whether the cluster is publicly accessible.
    :param number_of_nodes: The number of nodes in the cluster.
    :return: The cluster.
    """

    try:
```

```

        cluster = self.client.create_cluster(
            ClusterIdentifier=cluster_identifier,
            NodeType=node_type,
            MasterUsername=master_username,
            MasterUserPassword=master_user_password,
            PubliclyAccessible=publicly_accessible,
            NumberOfNodes=number_of_nodes,
        )
    return cluster
except ClientError as err:
    logging.error(
        "Couldn't create a cluster. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def describe_clusters(self, cluster_identifier):
    """
    Describes a cluster.

    :param cluster_identifier: The cluster identifier.
    :return: A list of clusters.
    """
    try:
        kwargs = {}
        if cluster_identifier:
            kwargs["ClusterIdentifier"] = cluster_identifier

        paginator = self.client.get_paginator("describe_clusters")
        clusters = []
        for page in paginator.paginate(**kwargs):
            clusters.extend(page["Clusters"])

        return clusters

    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't describe a cluster. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

```

def execute_statement(
    self, cluster_identifier, database_name, user_name, sql,
    parameter_list=None
):
    """
    Executes a SQL statement.

    :param cluster_identifier: The cluster identifier.
    :param database_name: The database name.
    :param user_name: The user's name.
    :param sql: The SQL statement.
    :param parameter_list: The optional SQL statement parameters.
    :return: The SQL statement result.
    """

    try:
        kwargs = {
            "ClusterIdentifier": cluster_identifier,
            "Database": database_name,
            "DbUser": user_name,
            "Sql": sql,
        }
        if parameter_list:
            kwargs["Parameters"] = parameter_list
        response = self.client.execute_statement(**kwargs)
        return response
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't execute statement. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def describe_statement(self, statement_id):
    """
    Describes a SQL statement.

    :param statement_id: The SQL statement identifier.
    :return: The SQL statement result.
    """

```

```

    try:
        response = self.client.describe_statement(Id=statement_id)
        return response
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't describe statement. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def get_statement_result(self, statement_id):
    """
    Gets the result of a SQL statement.

    :param statement_id: The SQL statement identifier.
    :return: The SQL statement result.
    """
    try:
        result = {
            "Records": [],
        }
        paginator = self.client.get_paginator("get_statement_result")
        for page in paginator.paginate(Id=statement_id):
            if "ColumnMetadata" not in result:
                result["ColumnMetadata"] = page["ColumnMetadata"]
            result["Records"].extend(page["Records"])
        return result
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't get statement result. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

def modify_cluster(self, cluster_identifier, preferred_maintenance_window):
    """
    Modifies a cluster.

    :param cluster_identifier: The cluster identifier.
    :param preferred_maintenance_window: The preferred maintenance window.

```

```

"""
try:
    self.client.modify_cluster(
        ClusterIdentifier=cluster_identifier,
        PreferredMaintenanceWindow=preferred_maintenance_window,
    )
except ClientError as err:
    logging.error(
        "Couldn't modify a cluster. Here's why: %s: %s",
        err.response["Error"]["Code"],
        err.response["Error"]["Message"],
    )
    raise

def list_databases(self, cluster_identifier, database_name, database_user):
    """
    Lists databases in a cluster.

    :param cluster_identifier: The cluster identifier.
    :param database_name: The database name.
    :param database_user: The database user.
    :return: The list of databases.
    """
    try:
        paginator = self.client.get_paginator("list_databases")
        databases = []
        for page in paginator.paginate(
            ClusterIdentifier=cluster_identifier,
            Database=database_name,
            DbUser=database_user,
        ):
            databases.extend(page["Databases"])

        return databases
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't list databases. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```



```
def delete_cluster(self, cluster_identifier):
    """
    Deletes a cluster.

    :param cluster_identifier: The cluster identifier.
    """
    try:
        self.client.delete_cluster(
            ClusterIdentifier=cluster_identifier,
            SkipFinalClusterSnapshot=True
        )
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't delete a cluster. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

- Para obtener información sobre la API, consulte los siguientes temas en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).
 - [CreateCluster](#)
 - [DescribeClusters](#)
 - [DescribeStatement](#)
 - [ExecuteStatement](#)
 - [GetStatementResult](#)
 - [ListDatabasesPaginator](#)
 - [ModifyCluster](#)

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Acciones de Amazon Redshift usando SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo llevar a cabo acciones individuales de Amazon Redshift con los SDK de AWS. En cada ejemplo se incluye un enlace a GitHub, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

En estos fragmentos, se llama a la API de Amazon Redshift. Se trata de fragmentos de código de programas más grandes que se deben ejecutar en contexto. Puede ver las acciones en contexto en [Escenarios de Amazon Redshift con SDK de AWS](#).

Los siguientes ejemplos incluyen solo las acciones que se utilizan con mayor frecuencia. Para ver una lista completa, consulte la [Referencia de la API de Amazon Redshift](#).

Ejemplos

- [Uso de CreateCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
- [Uso de DeleteCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)
- [Uso de DescribeClusters con un SDK de AWS o la CLI](#)
- [Uso de DescribeStatement con un SDK de AWS](#)
- [Uso de ExecuteStatement con un SDK de AWS](#)
- [Uso de GetStatementResult con un SDK de AWS](#)
- [Uso de ListDatabases con un SDK de AWS](#)
- [Uso de ModifyCluster con un SDK de AWS o la CLI](#)

Uso de **CreateCluster** con un SDK de AWS o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar CreateCluster.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Crear un clúster con parámetros mínimos En este ejemplo, se crea un clúster con el conjunto mínimo de parámetros. De forma predeterminada, la salida es en JSON format.Command:

```
aws redshift create-cluster --node-type dw.hs1.xlarge --number-of-nodes 2 --
master-username adminuser --master-user-password TopSecret1 --cluster-identifier
mycluster
```

Resultado:

```
{
  "Cluster": {
    "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
    "ClusterVersion": "1.0",
    "PubliclyAccessible": "true",
    "MasterUsername": "adminuser",
    "ClusterParameterGroups": [
      {
        "ParameterApplyStatus": "in-sync",
        "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
      }
    ],
    "ClusterSecurityGroups": [
      {
        "Status": "active",
        "ClusterSecurityGroupName": "default"
      }
    ],
    "AllowVersionUpgrade": true,
    "VpcSecurityGroups": [],
    "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
    "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
    "ClusterStatus": "creating",
    "ClusterIdentifier": "mycluster",
    "DBName": "dev",
    "NumberOfNodes": 2,
    "PendingModifiedValues": {
      "MasterUserPassword": "\*****"
    }
  },
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "7cf4bcfc-64dd-11e2-bea9-49e0ce183f07"
```

```
}  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

 Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (  
    "context"  
    "errors"  
    "log"  
    "time"  
  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"  
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift/types"  
)  
  
// RedshiftActions wraps Redshift service actions.  
type RedshiftActions struct {  
    RedshiftClient *redshift.Client  
}  
  
// CreateCluster sends a request to create a cluster with the given clusterId  
using the provided credentials.
```

```
func (actor RedshiftActions) CreateCluster(ctx context.Context, clusterId string,
    userName string, userPassword string, nodeType string, clusterType string,
    publiclyAccessible bool) (*redshift.CreateClusterOutput, error) {
    // Create a new Redshift cluster
    input := &redshift.CreateClusterInput{
        ClusterIdentifier:  aws.String(clusterId),
        MasterUserPassword: aws.String(userPassword),
        MasterUsername:     aws.String(userName),
        NodeType:           aws.String(nodeType),
        ClusterType:        aws.String(clusterType),
        PubliclyAccessible: aws.Bool(publiclyAccessible),
    }
    var opErr *types.ClusterAlreadyExistsFault
    output, err := actor.RedshiftClient.CreateCluster(ctx, input)
    if err != nil && errors.As(err, &opErr) {
        log.Println("Cluster already exists")
        return nil, nil
    } else if err != nil {
        log.Printf("Failed to create Redshift cluster: %v\n", err)
        return nil, err
    }

    log.Printf("Created cluster %s\n", *output.Cluster.ClusterIdentifier)
    return output, nil
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el clúster.

```

/**
 * Creates a new Amazon Redshift cluster asynchronously.
 * @param clusterId    the unique identifier for the cluster
 * @param username     the username for the administrative user
 * @param userPassword the password for the administrative user
 * @return a CompletableFuture that represents the asynchronous operation of
creating the cluster
 * @throws RuntimeException if the cluster creation fails
 */
public CompletableFuture<CreateClusterResponse> createClusterAsync(String
clusterId, String username, String userPassword) {
    CreateClusterRequest clusterRequest = CreateClusterRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .masterUsername(username)
        .masterUserPassword(userPassword)
        .nodeType("ra3.4xlarge")
        .publiclyAccessible(true)
        .numberOfNodes(2)
        .build();

    return getAsyncClient().createCluster(clusterRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (response != null) {
                logger.info("Created cluster ");
            } else {
                throw new RuntimeException("Failed to create cluster: " +
exception.getMessage(), exception);
            }
        });
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };
```

Cree el clúster.

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "../libs/redshiftClient.js";

const params = {
  ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME", // Required
  NodeType: "NODE_TYPE", //Required
  MasterUsername: "MASTER_USER_NAME", // Required - must be lowercase
  MasterUserPassword: "MASTER_USER_PASSWORD", // Required - must contain at least
  one uppercase letter, and one number
  ClusterType: "CLUSTER_TYPE", // Required
  IAMRoleARN: "IAM_ROLE_ARN", // Optional - the ARN of an IAM role with
  permissions your cluster needs to access other AWS services on your behalf, such
  as Amazon S3.
  ClusterSubnetGroupName: "CLUSTER_SUBNET_GROUPNAME", //Optional - the name of a
  cluster subnet group to be associated with this cluster. Defaults to 'default'
  if not specified.
  DBName: "DATABASE_NAME", // Optional - defaults to 'dev' if not specified
  Port: "PORT_NUMBER", // Optional - defaults to '5439' if not specified
};
```

```
const run = async () => {
  try {
    const data = await redshiftClient.send(new CreateClusterCommand(params));
    console.log(
      `Cluster ${data.Cluster.ClusterIdentifier} successfully created`,
    );
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
run();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el clúster.

```
suspend fun createCluster(
    clusterId: String?,
    masterUsernameVal: String?,
    masterUserPasswordVal: String?,
) {
    val clusterRequest =
        CreateClusterRequest {
            clusterIdentifier = clusterId
            availabilityZone = "us-east-1a"
            masterUsername = masterUsernameVal
            masterUserPassword = masterUserPasswordVal
            nodeType = "ra3.4xlarge"
```



```

        publiclyAccessible = true
        numberOfNodes = 2
    }

    RedshiftClient { region = "us-east-1" }.use { redshiftClient ->
        val clusterResponse = redshiftClient.createCluster(clusterRequest)
        println("Created cluster ${clusterResponse.cluster?.clusterIdentifier}")
    }
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

class RedshiftWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Redshift cluster operations.
    """

    def __init__(self, redshift_client):
        """
        :param redshift_client: A Boto3 Redshift client.
        """
        self.client = redshift_client

    def create_cluster(
        self,
        cluster_identifier,
        node_type,
        master_username,

```

```

        master_user_password,
        publicly_accessible,
        number_of_nodes,
    ):
        """
        Creates a cluster.

        :param cluster_identifier: The name of the cluster.
        :param node_type: The type of node in the cluster.
        :param master_username: The master username.
        :param master_user_password: The master user password.
        :param publicly_accessible: Whether the cluster is publicly accessible.
        :param number_of_nodes: The number of nodes in the cluster.
        :return: The cluster.
        """

    try:
        cluster = self.client.create_cluster(
            ClusterIdentifier=cluster_identifier,
            NodeType=node_type,
            MasterUsername=master_username,
            MasterUserPassword=master_user_password,
            PubliclyAccessible=publicly_accessible,
            NumberOfNodes=number_of_nodes,
        )
        return cluster
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't create a cluster. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise

```

El código siguiente crea una instancia del objeto `RedshiftWrapper`.

```

client = boto3.client("redshift")
redshift_wrapper = RedshiftWrapper(client)

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [CreateCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DeleteCluster** con un SDK de AWS o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DeleteCluster.

CLI

AWS CLI

Eliminación de un clúster sin una instantánea final del clúster En este ejemplo, se elimina un clúster y se fuerza la eliminación de los datos, por lo que no se crea una instantánea final del clúster. Comando:

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --skip-final-cluster-snapshot
```

Eliminación de un clúster, lo que permite obtener una instantánea final del clúster En este ejemplo se elimina un clúster, pero especifica una instantánea final del clúster. Comando:

```
aws redshift delete-cluster --cluster-identifier mycluster --final-cluster-snapshot-identifier myfinalsnapshot
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"
    "time"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift/types"
)

// RedshiftActions wraps Redshift service actions.
type RedshiftActions struct {
    RedshiftClient *redshift.Client
}

// DeleteCluster deletes the given cluster.
func (actor RedshiftActions) DeleteCluster(ctx context.Context, clusterId string)
    (bool, error) {
    input := redshift.DeleteClusterInput{
        ClusterIdentifier:      aws.String(clusterId),
        SkipFinalClusterSnapshot: aws.Bool(true),
    }
    _, err := actor.RedshiftClient.DeleteCluster(ctx, &input)
    var opErr *types.ClusterNotFoundFault
    if err != nil && errors.As(err, &opErr) {
        log.Println("Cluster was not found. Where could it be?")
        return false, err
    } else if err != nil {
        log.Printf("Failed to delete Redshift cluster: %v\n", err)
        return false, err
    }
    waiter := redshift.NewClusterDeletedWaiter(actor.RedshiftClient)
    err = waiter.Wait(ctx, &redshift.DescribeClustersInput{
        ClusterIdentifier: aws.String(clusterId),
    }, 5*time.Minute)
    if err != nil {
        log.Printf("Wait time exceeded for deleting cluster, continuing: %v\n", err)
    }
}

```

```

    }
    log.Printf("The cluster %s was deleted\n", clusterId)
    return true, nil
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Eliminar el clúster.

```

/**
 * Deletes a Redshift cluster asynchronously.
 *
 * @param clusterId the identifier of the Redshift cluster to be deleted
 * @return a {@link CompletableFuture} that represents the asynchronous
 * operation of deleting the Redshift cluster
 */
public CompletableFuture<DeleteClusterResponse>
deleteRedshiftClusterAsync(String clusterId) {
    DeleteClusterRequest deleteClusterRequest =
DeleteClusterRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .skipFinalClusterSnapshot(true)
        .build();

    return getAsyncClient().deleteCluster(deleteClusterRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (exception != null) {
                // Handle exceptions
            }
        });
}

```

```
        if (exception.getCause() instanceof RedshiftException) {
            logger.info("Error: {}", exception.getMessage());
        } else {
            logger.info("Unexpected error: {}",
exception.getMessage());
        }
    } else {
        // Handle successful response
        logger.info("The status is {}",
response.cluster().clusterStatus());
    }
});
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };
```

Cree el clúster.

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
```

```
import { DeleteClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "../libs/redshiftClient.js";

const params = {
  ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
  SkipFinalClusterSnapshot: false,
  FinalClusterSnapshotIdentifier: "CLUSTER_SNAPSHOT_ID",
};

const run = async () => {
  try {
    const data = await redshiftClient.send(new DeleteClusterCommand(params));
    console.log("Success, cluster deleted. ", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
run();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Eliminar el clúster.

```
suspend fun deleteRedshiftCluster(clusterId: String?) {
    val request =
        DeleteClusterRequest {
            clusterIdentifier = clusterId
            skipFinalClusterSnapshot = true
        }
}
```

```

RedshiftClient { region = "us-west-2" }.use { redshiftClient ->
    val response = redshiftClient.deleteCluster(request)
    println("The status is ${response.cluster?.clusterStatus}")
}
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

class RedshiftWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Redshift cluster operations.
    """

    def __init__(self, redshift_client):
        """
        :param redshift_client: A Boto3 Redshift client.
        """
        self.client = redshift_client

    def delete_cluster(self, cluster_identifier):
        """
        Deletes a cluster.

        :param cluster_identifier: The cluster identifier.
        """
        try:
            self.client.delete_cluster(

```



```
        ClusterIdentifier=cluster_identifier,  
        SkipFinalClusterSnapshot=True  
    )  
    except ClientError as err:  
        logging.error(  
            "Couldn't delete a cluster. Here's why: %s: %s",  
            err.response["Error"]["Code"],  
            err.response["Error"]["Message"],  
        )  
        raise
```

El código siguiente crea una instancia del objeto RedshiftWrapper.

```
client = boto3.client("redshift")  
redshift_wrapper = RedshiftWrapper(client)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DeleteCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DescribeClusters** con un SDK de AWS o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DescribeClusters.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Obtención de una descripción de todos los clústeres En este ejemplo se devuelve una descripción de todos los clústeres de la cuenta. De forma predeterminada, la salida es en JSON format.Command:

```
aws redshift describe-clusters
```

Resultado:

```
{
  "Clusters": [
    {
      "NodeType": "dw.hs1.xlarge",
      "Endpoint": {
        "Port": 5439,
        "Address": "mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com"
      },
      "ClusterVersion": "1.0",
      "PubliclyAccessible": "true",
      "MasterUsername": "adminuser",
      "ClusterParameterGroups": [
        {
          "ParameterApplyStatus": "in-sync",
          "ParameterGroupName": "default.redshift-1.0"
        }
      ],
      "ClusterSecurityGroups": [
        {
          "Status": "active",
          "ClusterSecurityGroupName": "default"
        }
      ],
      "AllowVersionUpgrade": true,
      "VpcSecurityGroups": [],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "ClusterCreateTime": "2013-01-22T21:59:29.559Z",
      "PreferredMaintenanceWindow": "sat:03:30-sat:04:00",
      "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 1,
      "ClusterStatus": "available",
      "ClusterIdentifier": "mycluster",
      "DBName": "dev",
      "NumberOfNodes": 2,
```

```

    "PendingModifiedValues": {}
  } ],
  "ResponseMetadata": {
    "RequestId": "65b71cac-64df-11e2-8f5b-e90bd6c77476"
  }
}

```

También puede obtener la misma información en formato de texto mediante la opción `--output text`. Comando:

`--output text option.Command:`

`option.Command:`

```
aws redshift describe-clusters --output text
```

Resultado:

```

dw.hs1.xlarge      1.0      true      adminuser      True      us-east-1a
2013-01-22T21:59:29.559Z      sat:03:30-sat:04:00      1      available
mycluster      dev      2
ENDPOINT      5439      mycluster.coqoarplqhsn.us-east-1.redshift.amazonaws.com
in-sync      default.redshift-1.0
active      default
PENDINGMODIFIEDVALUES
RESPONSEMETADATA      934281a8-64df-11e2-b07c-f7fbdd006c67

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeClusters](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

import (
    "context"
    "errors"
    "log"
    "time"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift/types"
)

// RedshiftActions wraps Redshift service actions.
type RedshiftActions struct {
    RedshiftClient *redshift.Client
}

// DescribeClusters returns information about the given cluster.
func (actor RedshiftActions) DescribeClusters(ctx context.Context, clusterId
    string) (*redshift.DescribeClustersOutput, error) {
    input, err := actor.RedshiftClient.DescribeClusters(ctx,
        &redshift.DescribeClustersInput{
            ClusterIdentifier: aws.String(clusterId),
        })
    var opErr *types.AccessToClusterDeniedFault
    if errors.As(err, &opErr) {
        println("Access to cluster denied.")
        panic(err)
    } else if err != nil {
        println("Failed to describe Redshift clusters.")
        return nil, err
    }
    return input, nil
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK para GoDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Describir el clúster.

```
/**
 * Waits asynchronously for the specified cluster to become available.
 * @param clusterId the identifier of the cluster to wait for
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the cluster is
ready
 */
public CompletableFuture<Void> waitForClusterReadyAsync(String clusterId) {
    DescribeClustersRequest clustersRequest =
DescribeClustersRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .build();

    logger.info("Waiting for cluster to become available. This may take a few
minutes.");
    long startTime = System.currentTimeMillis();

    // Recursive method to poll the cluster status.
    return checkClusterStatusAsync(clustersRequest, startTime);
}

private CompletableFuture<Void>
checkClusterStatusAsync(DescribeClustersRequest clustersRequest, long startTime)
{
    return getAsyncClient().describeClusters(clustersRequest)
        .thenCompose(clusterResponse -> {
            List<Cluster> clusterList = clusterResponse.clusters();
            boolean clusterReady = false;
            for (Cluster cluster : clusterList) {
                if ("available".equals(cluster.clusterStatus())) {
                    clusterReady = true;
                    break;
                }
            }
        });
}
```

```

        }
    }

    if (clusterReady) {
        logger.info(String.format("Cluster is available!"));
        return CompletableFuture.completedFuture(null);
    } else {
        long elapsedTimeMillis = System.currentTimeMillis() -
startTime;

        long elapsedSeconds = elapsedTimeMillis / 1000;
        long minutes = elapsedSeconds / 60;
        long seconds = elapsedSeconds % 60;
        System.out.printf("\rElapsed Time: %02d:%02d - Waiting for
cluster...", minutes, seconds);
        System.out.flush();

        // Wait 1 second before the next status check
        return CompletableFuture.runAsync(() -> {
            try {
                TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
            } catch (InterruptedException e) {
                throw new RuntimeException("Error during sleep: " +
e.getMessage(), e);
            }
        }).thenCompose(ignored ->
checkClusterStatusAsync(clustersRequest, startTime));
    }
}).exceptionally(exception -> {
    throw new RuntimeException("Failed to get cluster status: " +
exception.getMessage(), exception);
});
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK for Java 2.xDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```
import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };
```

Describir sus clústeres.

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DescribeClustersCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "../libs/redshiftClient.js";

const params = {
  ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
};

const run = async () => {
  try {
    const data = await redshiftClient.send(new DescribeClustersCommand(params));
    console.log("Success", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

run();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [AWS SDK para JavaScriptDescribeClusters](#) en la referencia de la API.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Describir el clúster.

```
suspend fun describeRedshiftClusters() {  
    RedshiftClient { region = "us-west-2" }.use { redshiftClient ->  
        val clusterResponse =  
        redshiftClient.describeClusters(DescribeClustersRequest {})  
        val clusterList = clusterResponse.clusters  
  
        if (clusterList != null) {  
            for (cluster in clusterList) {  
                println("Cluster database name is ${cluster.dbName}")  
                println("Cluster status is ${cluster.clusterStatus}")  
            }  
        }  
    }  
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeClusters](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class RedshiftWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Redshift cluster operations.
    """

    def __init__(self, redshift_client):
        """
        :param redshift_client: A Boto3 Redshift client.
        """
        self.client = redshift_client

    def describe_clusters(self, cluster_identifier):
        """
        Describes a cluster.

        :param cluster_identifier: The cluster identifier.
        :return: A list of clusters.
        """
        try:
            kwargs = {}
            if cluster_identifier:
                kwargs["ClusterIdentifier"] = cluster_identifier

            paginator = self.client.get_paginator("describe_clusters")
            clusters = []
            for page in paginator.paginate(**kwargs):
                clusters.extend(page["Clusters"])

            return clusters

        except ClientError as err:
```

```
logging.error(  
    "Couldn't describe a cluster. Here's why: %s: %s",  
    err.response["Error"]["Code"],  
    err.response["Error"]["Message"],  
)  
raise
```

El código siguiente crea una instancia del objeto RedshiftWrapper.

```
client = boto3.client("redshift")  
redshift_wrapper = RedshiftWrapper(client)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeClusters](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **DescribeStatement** con un SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar DescribeStatement.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

/**
 * Checks the status of an SQL statement asynchronously and handles the
 completion of the statement.
 *
 * @param sqlId the ID of the SQL statement to check
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the SQL
 statement's status is either "FINISHED" or "FAILED"
 */
public CompletableFuture<Void> checkStatementAsync(String sqlId) {
    DescribeStatementRequest statementRequest =
DescribeStatementRequest.builder()
        .id(sqlId)
        .build();

    return getAsyncDataClient().describeStatement(statementRequest)
        .thenCompose(response -> {
            String status = response.statusAsString();
            logger.info("... Status: {} ", status);

            if ("FAILED".equals(status)) {
                throw new RuntimeException("The Query Failed. Ending
program");
            } else if ("FINISHED".equals(status)) {
                return CompletableFuture.completedFuture(null);
            } else {
                // Sleep for 1 second and recheck status
                return CompletableFuture.runAsync(() -> {
                    try {
                        TimeUnit.SECONDS.sleep(1);
                    } catch (InterruptedException e) {
                        throw new RuntimeException("Error during sleep: " +
e.getMessage(), e);
                    }
                }).thenCompose(ignore -> checkStatementAsync(sqlId)); //
Recursively call until status is FINISHED or FAILED
            }
        }).whenComplete((result, exception) -> {
            if (exception != null) {
                // Handle exceptions
                logger.info("Error: {} ", exception.getMessage());
            } else {
                logger.info("The statement is finished!");
            }
        })
}

```

```
    });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeStatement](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class RedshiftDataWrapper:
    """Encapsulates Amazon Redshift data."""

    def __init__(self, client):
        """
        :param client: A Boto3 RedshiftDataWrapper client.
        """
        self.client = client

    def describe_statement(self, statement_id):
        """
        Describes a SQL statement.

        :param statement_id: The SQL statement identifier.
        :return: The SQL statement result.
        """
        try:
            response = self.client.describe_statement(Id=statement_id)
            return response
        except ClientError as err:
            logging.error(
                "Couldn't describe statement. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
```

```
        err.response["Error"]["Message"],  
    )  
    raise
```

El código siguiente crea una instancia del objeto RedshiftDataWrapper.

```
client = boto3.client("redshift-data")  
redshift_data_wrapper = RedshiftDataWrapper(client)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [DescribeStatement](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ExecuteStatement** con un SDK de AWS

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar ExecuteStatement.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Ejecuta una instrucción SQL para crear una tabla de base de datos.

```

/**
 * Creates an asynchronous task to execute a SQL statement for creating a new
 table.
 *
 * @param clusterId    the identifier of the Amazon Redshift cluster
 * @param databaseName the name of the database to create the table in
 * @param userName     the username to use for the database connection
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes with the result of the
 SQL statement execution
 * @throws RuntimeException if there is an error creating the table
 */
public CompletableFuture<ExecuteStatementResponse> createTableAsync(String
clusterId, String databaseName, String userName) {
    ExecuteStatementRequest createTableRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .dbUser(userName)
        .database(databaseName)
        .sql("CREATE TABLE Movies (" +
            "id INT PRIMARY KEY, " +
            "title VARCHAR(100), " +
            "year INT)")
        .build();

    return getAsyncDataClient().executeStatement(createTableRequest)
        .whenComplete((response, exception) -> {
            if (exception != null) {
                throw new RuntimeException("Error creating table: " +
exception.getMessage(), exception);
            } else {
                logger.info("Table created: Movies");
            }
        });
}

```

Ejecuta una instrucción SQL para insertar datos en una tabla de base de datos.

```

/**
 * Asynchronously pops a table from a JSON file.
 *
 * @param clusterId    the ID of the cluster
 * @param databaseName the name of the database

```

```

    * @param userName      the username
    * @param fileName      the name of the JSON file
    * @param number        the number of records to process
    * @return a CompletableFuture that completes with the number of records
    added to the Movies table
    */
    public CompletableFuture<Integer> popTableAsync(String clusterId, String
databaseName, String userName, String fileName, int number) {
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            try {
                JsonParser parser = new JsonFactory().createParser(new
File(fileName));

                JsonNode rootNode = new ObjectMapper().readTree(parser);
                Iterator<JsonNode> iter = rootNode.iterator();
                return iter;
            } catch (IOException e) {
                throw new RuntimeException("Failed to read or parse JSON
file: " + e.getMessage(), e);
            }
        }).thenCompose(iter -> processNodesAsync(clusterId, databaseName,
userName, iter, number))
        .whenComplete((result, exception) -> {
            if (exception != null) {
                logger.info("Error {} ", exception.getMessage());
            } else {
                logger.info("{} records were added to the Movies table." ,
result);
            }
        });
    }

    private CompletableFuture<Integer> processNodesAsync(String clusterId, String
databaseName, String userName, Iterator<JsonNode> iter, int number) {
        return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
            int t = 0;
            try {
                while (iter.hasNext()) {
                    if (t == number)
                        break;
                    JsonNode currentNode = iter.next();
                    int year = currentNode.get("year").asInt();
                    String title = currentNode.get("title").asText();

                    // Use SqlParameter to avoid SQL injection.

```

```

        List<SqlParameter> parameterList = new ArrayList<>();
        String sqlStatement = "INSERT INTO Movies
VALUES( :id , :title, :year);";
        SqlParameter idParam = SqlParameter.builder()
            .name("id")
            .value(String.valueOf(t))
            .build();

        SqlParameter titleParam = SqlParameter.builder()
            .name("title")
            .value(title)
            .build();

        SqlParameter yearParam = SqlParameter.builder()
            .name("year")
            .value(String.valueOf(year))
            .build();
        parameterList.add(idParam);
        parameterList.add(titleParam);
        parameterList.add(yearParam);

        ExecuteStatementRequest insertStatementRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
            .clusterIdentifier(clusterId)
            .sql(sqlStatement)
            .database(databaseName)
            .dbUser(userName)
            .parameters(parameterList)
            .build();

getAsyncDataClient().executeStatement(insertStatementRequest);
        logger.info("Inserted: " + title + " (" + year + ")");
        t++;
    }
    } catch (RedshiftDataException e) {
        throw new RuntimeException("Error inserting data: " +
e.getMessage(), e);
    }
    return t;
});
}

```


Ejecuta una instrucción SQL para consultar una tabla de base de datos.

```

/**
 * Asynchronously queries movies by a given year from a Redshift database.
 *
 * @param database    the name of the database to query
 * @param dbUser      the user to connect to the database with
 * @param year        the year to filter the movies by
 * @param clusterId   the identifier of the Redshift cluster to connect to
 * @return a {@link CompletableFuture} containing the response ID of the
 *         executed SQL statement
 */
public CompletableFuture<String> queryMoviesByYearAsync(String database,
                                                         String dbUser,
                                                         int year,
                                                         String
clusterId) {

    String sqlStatement = "SELECT * FROM Movies WHERE year = :year";
    SqlParameter yearParam = SqlParameter.builder()
        .name("year")
        .value(String.valueOf(year))
        .build();

    ExecuteStatementRequest statementRequest =
ExecuteStatementRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .database(database)
        .dbUser(dbUser)
        .parameters(yearParam)
        .sql(sqlStatement)
        .build();

    return CompletableFuture.supplyAsync(() -> {
        try {
            ExecuteStatementResponse response =
getAsyncDataClient().executeStatement(statementRequest).join(); // Use join() to
wait for the result
            return response.id();
        } catch (RedshiftDataException e) {
            throw new RuntimeException("Error executing statement: " +
e.getMessage(), e);
        }
    }).exceptionally(exception -> {

```

```
        logger.info("Error: {}", exception.getMessage());
        return "";
    });
}
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ExecuteStatement](#) en la referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **GetStatementResult** con un SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `GetStatementResult`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Compruebe el resultado de la instrucción.

```
/**
 * Asynchronously retrieves the results of a statement execution.
 *
 * @param statementId the ID of the statement for which to retrieve the
 * results
```

```

    * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the statement
    result has been processed
    */
    public CompletableFuture<Void> getResultsAsync(String statementId) {
        GetStatementResultRequest resultRequest =
        GetStatementResultRequest.builder()
            .id(statementId)
            .build();

        return getAsyncDataClient().getStatementResult(resultRequest)
            .handle((response, exception) -> {
                if (exception != null) {
                    logger.info("Error getting statement result {} ",
exception.getMessage());
                    throw new RuntimeException("Error getting statement result: "
+ exception.getMessage(), exception);
                }

                // Extract and print the field values using streams if the
response is valid.
                response.records().stream()
                    .flatMap(List::stream)
                    .map(Field::stringValue)
                    .filter(value -> value != null)
                    .forEach(value -> System.out.println("The Movie title field
is " + value));

                return response;
            }).thenAccept(response -> {
                // Optionally add more logic here if needed after handling the
response
            });
    }

```

- Para ver la información de la API, consulte [GetStatementResult](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
class RedshiftDataWrapper:
    """Encapsulates Amazon Redshift data."""

    def __init__(self, client):
        """
        :param client: A Boto3 RedshiftDataWrapper client.
        """
        self.client = client

    def get_statement_result(self, statement_id):
        """
        Gets the result of a SQL statement.

        :param statement_id: The SQL statement identifier.
        :return: The SQL statement result.
        """
        try:
            result = {
                "Records": [],
            }
            paginator = self.client.get_paginator("get_statement_result")
            for page in paginator.paginate(Id=statement_id):
                if "ColumnMetadata" not in result:
                    result["ColumnMetadata"] = page["ColumnMetadata"]
                result["Records"].extend(page["Records"])
            return result
        except ClientError as err:
            logging.error(
                "Couldn't get statement result. Here's why: %s: %s",
                err.response["Error"]["Code"],
                err.response["Error"]["Message"],
            )
```

```
)
raise
```

El código siguiente crea una instancia del objeto `RedshiftDataWrapper`.

```
client = boto3.client("redshift-data")
redshift_data_wrapper = RedshiftDataWrapper(client)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [GetStatementResult](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ListDatabases** con un SDK de AWS

En el siguiente ejemplo de código, se muestra cómo utilizar `ListDatabases`.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
/**
 * Lists all databases asynchronously for the specified cluster, database
 * user, and database.
 * @param clusterId the identifier of the cluster to list databases for
 * @param dbUser the database user to use for the list databases request
 * @param database the database to list databases for
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the database
 * listing is complete, or throws a {@link RuntimeException} if there was an error
```

```

    */
    public CompletableFuture<Void> listAllDatabasesAsync(String clusterId, String
dbUser, String database) {
        ListDatabasesRequest databasesRequest = ListDatabasesRequest.builder()
            .clusterIdentifier(clusterId)
            .dbUser(dbUser)
            .database(database)
            .build();

        // Asynchronous paginator for listing databases.
        ListDatabasesPublisher databasesPaginator =
getAsyncDataClient().listDatabasesPaginator(databasesRequest);
        CompletableFuture<Void> future = databasesPaginator.subscribe(response ->
{
            response.databases().forEach(db -> {
                logger.info("The database name is {} ", db);
            });
        });

        // Return the future for asynchronous handling.
        return future.exceptionally(exception -> {
            throw new RuntimeException("Failed to list databases: " +
exception.getMessage(), exception);
        });
    }
}

```

- Para obtener más información acerca de la API, consulte [ListDatabases](#) en la Referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Uso de **ModifyCluster** con un SDK de AWS o la CLI

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo utilizar `ModifyCluster`.

Los ejemplos de acciones son extractos de código de programas más grandes y deben ejecutarse en contexto. Puede ver esta acción en contexto en el siguiente ejemplo de código:

- [Conceptos básicos](#)

CLI

AWS CLI

Asociación de un grupo de seguridad a un clúster En este ejemplo se muestra cómo asociar un grupo de seguridad de clúster al clúster especificado. Comando:

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --cluster-security-groups mysecuritygroup
```

Modificación del período de mantenimiento de un clúster Aquí se muestra cómo cambiar el período de mantenimiento semanal preferido de un clúster para que sea el período mínimo de cuatro horas, que comience los domingos a las 23:15 y termine los lunes a las 3:15.

Comando:

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --preferred-maintenance-window Sun:23:15-Mon:03:15
```

Cambio de la contraseña maestra del clúster En este ejemplo se muestra cómo cambiar la contraseña maestra de un clúster. Comando:

```
aws redshift modify-cluster --cluster-identifier mycluster --master-user-password A1b2c3d4
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la Referencia de comandos de la AWS CLI.

Go

SDK para Go V2

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```
import (
```

```

"context"
"errors"
"log"
"time"

"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift"
"github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/redshift/types"
)

// RedshiftActions wraps Redshift service actions.
type RedshiftActions struct {
    RedshiftClient *redshift.Client
}

// ModifyCluster sets the preferred maintenance window for the given cluster.
func (actor RedshiftActions) ModifyCluster(ctx context.Context, clusterId string,
    maintenanceWindow string) *redshift.ModifyClusterOutput {
    // Modify the cluster's maintenance window
    input := &redshift.ModifyClusterInput{
        ClusterIdentifier:      aws.String(clusterId),
        PreferredMaintenanceWindow: aws.String(maintenanceWindow),
    }

    var opErr *types.InvalidClusterStateFault
    output, err := actor.RedshiftClient.ModifyCluster(ctx, input)
    if err != nil && errors.As(err, &opErr) {
        log.Println("Cluster is in an invalid state.")
        panic(err)
    } else if err != nil {
        log.Printf("Failed to modify Redshift cluster: %v\n", err)
        panic(err)
    }

    log.Printf("The cluster was successfully modified and now has %s as the
    maintenance window\n", *output.Cluster.PreferredMaintenanceWindow)
    return output
}

```


- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la referencia de la API de AWS SDK para Go.

Java

SDK para Java 2.x

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Modificar un clúster.

```
/**
 * Modifies an Amazon Redshift cluster asynchronously.
 *
 * @param clusterId the identifier of the cluster to be modified
 * @return a {@link CompletableFuture} that completes when the cluster
 * modification is complete
 */
public CompletableFuture<ModifyClusterResponse> modifyClusterAsync(String
clusterId) {
    ModifyClusterRequest modifyClusterRequest =
ModifyClusterRequest.builder()
        .clusterIdentifier(clusterId)
        .preferredMaintenanceWindow("wed:07:30-wed:08:00")
        .build();

    return getAsyncClient().modifyCluster(modifyClusterRequest)
        .whenComplete((clusterResponse, exception) -> {
            if (exception != null) {
                if (exception.getCause() instanceof RedshiftException) {
                    logger.info("Error: {} ", exception.getMessage());
                } else {
                    logger.info("Unexpected error: {} ",
exception.getMessage());
                }
            }
        })
}
```

```

        } else {
            logger.info("The modified cluster was successfully modified
and has "
                        + clusterResponse.cluster().preferredMaintenanceWindow()
+ " as the maintenance window");
        }
    });
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la referencia de la API de AWS SDK for Java 2.x.

JavaScript

SDK para JavaScript (v3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Cree el cliente.

```

import { RedshiftClient } from "@aws-sdk/client-redshift";
// Set the AWS Region.
const REGION = "REGION";
//Set the Redshift Service Object
const redshiftClient = new RedshiftClient({ region: REGION });
export { redshiftClient };

```

Modificar un clúster.

```

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { ModifyClusterCommand } from "@aws-sdk/client-redshift";
import { redshiftClient } from "../libs/redshiftClient.js";

// Set the parameters
const params = {

```

```
ClusterIdentifier: "CLUSTER_NAME",
MasterUserPassword: "NEW_MASTER_USER_PASSWORD",
};

const run = async () => {
  try {
    const data = await redshiftClient.send(new ModifyClusterCommand(params));
    console.log("Success was modified.", data);
    return data; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};
run();
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la referencia de la API de AWS SDK para JavaScript.

Kotlin

SDK para Kotlin

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

Modificar un clúster

```
suspend fun modifyCluster(clusterId: String?) {
    val modifyClusterRequest =
        ModifyClusterRequest {
            clusterIdentifier = clusterId
            preferredMaintenanceWindow = "wed:07:30-wed:08:00"
        }

    RedshiftClient { region = "us-west-2" }.use { redshiftClient ->
        val clusterResponse = redshiftClient.modifyCluster(modifyClusterRequest)
        println(
```

```

        "The modified cluster was successfully modified and has
        ${clusterResponse.cluster?.preferredMaintenanceWindow} as the maintenance
        window",
    )
}
}

```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la Referencia de la API de un SDK de AWS para Kotlin.

Python

SDK para Python (Boto3)

Note

Hay más en GitHub. Busque el ejemplo completo y aprenda a configurar y ejecutar en el [Repositorio de ejemplos de código de AWS](#).

```

class RedshiftWrapper:
    """
    Encapsulates Amazon Redshift cluster operations.
    """

    def __init__(self, redshift_client):
        """
        :param redshift_client: A Boto3 Redshift client.
        """
        self.client = redshift_client

    def modify_cluster(self, cluster_identifier, preferred_maintenance_window):
        """
        Modifies a cluster.

        :param cluster_identifier: The cluster identifier.
        :param preferred_maintenance_window: The preferred maintenance window.
        """
        try:

```

```
        self.client.modify_cluster(
            ClusterIdentifier=cluster_identifier,
            PreferredMaintenanceWindow=preferred_maintenance_window,
        )
    except ClientError as err:
        logging.error(
            "Couldn't modify a cluster. Here's why: %s: %s",
            err.response["Error"]["Code"],
            err.response["Error"]["Message"],
        )
        raise
```

El código siguiente crea una instancia del objeto RedshiftWrapper.

```
client = boto3.client("redshift")
redshift_wrapper = RedshiftWrapper(client)
```

- Para obtener información sobre la API, consulte [ModifyCluster](#) en la Referencia de la API de AWS SDK para Python (Boto3).

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Escenarios de Amazon Redshift con SDK de AWS

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo implementar escenarios comunes en Amazon Redshift con SDK de AWS. Estos escenarios muestran cómo llevar a cabo tareas específicas con llamadas a varias funciones dentro de Amazon Redshift o en combinación con otros Servicios de AWS. En cada escenario se incluye un enlace al código fuente completo, con instrucciones de configuración y ejecución del código.

Los escenarios requieren un nivel intermedio de experiencia para ayudarlo a entender las acciones de servicio en su contexto.

Ejemplos

- [Crear un rastreador de artículos de Amazon Redshift](#)

Crear un rastreador de artículos de Amazon Redshift

Los siguientes ejemplos de código muestran cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo e informe al respecto con una base de datos de Amazon Redshift.

Java

SDK para Java 2.x

Muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo almacenados en una base de datos de Amazon Redshift e informe al respecto.

Para obtener el código fuente completo e instrucciones sobre cómo configurar una API de REST de Spring que consulta datos de Amazon Redshift y para su uso por parte de una aplicación React, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Amazon Redshift
- Amazon SES

Kotlin

SDK para Kotlin

Muestra cómo crear una aplicación web que realice un seguimiento de los elementos de trabajo almacenados en una base de datos de Amazon Redshift e informe al respecto.

Para obtener el código fuente completo e instrucciones sobre cómo configurar una API de REST de Spring que consulta datos de Amazon Redshift y para su uso por parte de una aplicación React, consulte el ejemplo completo en [GitHub](#).

Servicios utilizados en este ejemplo

- Amazon Redshift
- Amazon SES

Para obtener una lista completa de las guías para desarrolladores de AWS SDK y ejemplos de código, consulte [Uso de este servicio con un SDK de AWS](#). En este tema también se incluye información sobre cómo comenzar a utilizar el SDK y detalles sobre sus versiones anteriores.

Historial de documentos

Note

Para obtener una descripción de las nuevas características de Amazon Redshift, consulte [Novedades](#).

La siguiente tabla describe los cambios importantes en la documentación en la Guía de administración de Amazon Redshift a partir de junio de 2018. Para recibir notificaciones sobre los cambios en esta documentación, puede suscribirse a una fuente RSS.

Versión de API: 2012-12-01

Para obtener una lista con los cambios realizados a la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift, consulte el [Historial de revisión de la Guía para desarrolladores de bases de datos de Amazon Redshift](#).

Cambio	Descripción	Fecha
Lanzamiento del parche 190 de Amazon Redshift	Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte Parche 190 de Amazon Redshift .	7 de mayo de 2025
Actualizar las políticas administradas de Amazon Redshift	Actualizaciones de la política administrada por AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy	13 de marzo de 2025

con el permiso `lakeformation:GetDataAccess` .

[Lanzamiento del parche 189 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 189 de Amazon Redshift.](#)

7 de marzo de 2025

[Lanzamiento del parche 188 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 188 de Amazon Redshift.](#)

5 de febrero de 2025

[Lanzamiento del parche 187 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 187 de Amazon Redshift.](#)

20 de diciembre de 2024

[Actualizar las políticas administradas de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy con los permisos glue:GetCatalog y glue:GetCatalogs .

3 de diciembre de 2024

[Lanzamiento del parche 186 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 186 de Amazon Redshift.](#)

22 de octubre de 2024

[Lanzamiento del parche 185 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 185 de Amazon Redshift.](#)

9 de octubre de 2024

[Lanzamiento del parche 184 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 184 de Amazon Redshift.](#)

12 de septiembre de 2024

[Lanzamiento del parche 183 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 183 de Amazon Redshift.](#)

8 de agosto de 2024

[Lanzamiento del parche 182 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 182 de Amazon Redshift.](#)

26 de junio de 2024

[Lanzamiento del parche 181 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 181 de Amazon Redshift.](#)

1 de mayo de 2024

[Actualizar las políticas administradas de Amazon Redshift](#)

Actualice a la política administrada `AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy` y con permiso `servicequotas:GetServiceQuota` para acceder a las cuotas o los límites de AWS.

8 de marzo de 2024

[Actualizar políticas administradas del editor de consultas v2](#)

Actualizaciones de políticas administradas AmazonRedshiftQueryEditorV2FullAccess , AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing , AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing y AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing con permisos redshift-serverless:ListNamespaces y redshift-serverless:ListWorkgroups .

21 de febrero de 2024

[Actualizar la política administrada de acceso de solo lectura de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada de AmazonRedshiftReadOnlyAccess con permiso redshift:ListRecommendations para mostrar las recomendaciones de Amazon Redshift Advisor.

7 de febrero de 2024

[Lanzamiento del parche 180 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 180 de Amazon Redshift](#).

29 de diciembre de 2023

[Lanzamiento del parche 179 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 179 de Amazon Redshift.](#)

9 de noviembre de 2023

[Actualizar las políticas administradas de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy con los permisos `ec2:AssignIpv6Addresses` y `ec2:UnassignIpv6Addresses`.

31 de octubre de 2023

[Lanzamiento del parche 178 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 178 de Amazon Redshift.](#)

25 de septiembre de 2023

[Actualizar políticas administradas del editor de consultas v2](#)

Actualiza políticas administradas AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing , AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing y AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing con permisos sqlworkbench:GetAutocompletionMetadata y sqlworkbench:GetAutocompletionResource .

16 de agosto de 2023

[Actualizar la política administrada de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy para conceder permisos en AWS Secrets Manager para crear y administrar los secretos de las credenciales de administrador.

14 de agosto de 2023

[Lanzamiento del parche 177 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 177 de Amazon Redshift](#).

3 de agosto de 2023

[Lanzamiento del parche 176 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 176 de Amazon Redshift.](#)

8 de junio de 2023

[Lanzamiento del parche 175 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 175 de Amazon Redshift.](#)

28 de abril de 2023

[Actualizar la política administrativa de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada de AmazonRedshiftServiceLinkedRolePolicy para eliminar los permisos para las acciones relacionadas con la red ec2. Estos se asociaban específicamente con la etiqueta de recurso Purpose:RedshiftMigrateToVpc.

27 de abril de 2023

[Actualizar la política administrativa de la API de datos de Amazon Redshift](#)

Actualizaciones de la política administrada por AmazonRedshiftDataFullAccess con el permiso redshift:GetClusterCredentialsWithIAM .

7 de abril de 2023

[Actualizar políticas administradas del editor de consultas v2](#)

Actualiza políticas administradas AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing , AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing y AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing con permiso sqlworkbench:GetSchemaInference .

21 de marzo de 2023

[Lanzamiento del parche 174 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 174 de Amazon Redshift](#).

11 de marzo de 2023

[Actualizar políticas administradas del editor de consultas v2](#)

Actualiza políticas administradas AmazonRedshiftQueryEditorV2NoSharing , AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing y AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadWriteSharing con permiso sqlworkbench:AssociateNotebookWithTab .

2 de febrero de 2023

[Lanzamiento del parche 173 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 173 de Amazon Redshift.](#)

20 de enero de 2023

[Lanzamiento del parche 172 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 172 de Amazon Redshift.](#)

17 de noviembre de 2022

[Lanzamiento del parche 171 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 171 de Amazon Redshift.](#)

9 de noviembre de 2022

[Lanzamiento del parche 170 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 170 de Amazon Redshift.](#)

20 de julio de 2022

[Lanzamiento del parche 169 de Amazon Redshift.](#)

Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte [Parche 169 de Amazon Redshift.](#)

8 de junio de 2022

Lanzamiento del parche 168 de Amazon Redshift.	Se está implementando un nuevo parche de Amazon Redshift. Una nueva versión tarda varias semanas en estar disponible en todas las Regiones de AWS compatibles con Amazon Redshift. Para obtener más información sobre esta versión, consulte parche 168 de Amazon Redshift .	19 de abril de 2022
Compatibilidad con perfiles de autenticación de los controladores de Amazon Redshift	Ahora puede conectarse a Amazon Redshift con un perfil de autenticación.	2 de agosto de 2021
Compatibilidad con puntos de conexión entre VPC para Amazon Redshift con tecnología AWS PrivateLink	Ahora puede utilizar puntos de conexión de la VPC administrados por Redshift con Amazon Redshift	1 de abril de 2021
Compatibilidad con las mejoras del editor de consultas de Amazon Redshift	Ahora puede utilizar el editor de consultas con enrutamiento de la VPC mejorado, tiempos de ejecución de consultas más largos y más tipos de nodos de clúster.	17 de febrero de 2021
Compatibilidad con la integración de la consola con socios	Puede integrarse a socios usando la consola de Amazon Redshift.	9 de diciembre de 2020
Compatibilidad con la capacidad de mover clústeres entre zonas de disponibilidad	Ahora, puede mover clústeres RA3 entre zonas de disponibilidad.	9 de diciembre de 2020
Compatibilidad con los tipos de nodo ra3.xlplus	Ahora, puede crear tipos de nodo ra3.xlplus.	9 de diciembre de 2020

Compatibilidad con el controlador JDBC en la versión 2.0	Ahora, puede configurar el controlador JDBC en la versión 2.0.	5 de noviembre de 2020
Compatibilidad con la tokenización y las UDF de Lambda	Ahora, puede escribir las UDF de Lambda para habilitar la tokenización externa de datos.	26 de octubre de 2020
Compatibilidad para programar la ejecución de una instrucción SQL	Ahora, puede programar una consulta en la consola de Amazon Redshift.	22 de octubre de 2020
Compatibilidad con la API de datos para Amazon Redshift	Ahora, se puede acceder a Amazon Redshift con la API de datos integrada. Las actualizaciones de la documentación incluyen una Referencia de la API de datos de Amazon Redshift.	10 de septiembre de 2020
Compatibilidad con la supervisión de consultas de la consola de Amazon Redshift	Actualizamos la guía para describir los nuevos gráficos de monitoreo de consultas.	7 de mayo de 2020
Compatibilidad con los límites de uso	Se ha actualizado la guía con una descripción de los límites de uso.	23 de abril de 2020
Autenticación multifactor	Actualizamos la guía para describir la compatibilidad con la autenticación multifactor.	20 de abril de 2020
La función de cambio de tamaño elástico ahora permite modificar el tipo de nodo	Se ha actualizado la descripción del cambio de tamaño elástico.	6 de abril de 2020

Compatibilidad de tipos de nodos ra3.4xlarge con almacenamiento administrado	Se ha actualizado la guía para incluir los tipos de nodos ra3.4xlarge.	2 de abril de 2020
Soporte para pausa y reanudación	Se ha actualizado la guía para describir las operaciones de pausa y reanudación del clúster.	11 de marzo de 2020
Compatibilidad con Microsoft Azure AD como proveedor de identidades	Se actualizó la guía para describir los pasos para usar Microsoft Azure AD como proveedor de identidades.	10 de febrero de 2020
Compatibilidad con el tipo de nodo RA3	Se ha actualizado la guía para describir el nuevo tipo de nodo RA3.	3 de diciembre de 2019
Soporte para la nueva consola	Actualizamos la guía para describir la nueva consola de Amazon Redshift.	11 de noviembre de 2019
Actualizaciones de la información de seguridad	Actualizaciones a la documentación de información de seguridad.	24 de junio de 2019
Mejoras de las instantáneas	Ahora, Amazon Redshift admite varias mejoras para administrar y programar instantáneas.	4 de abril de 2019
Escalado de simultaneidad	Puede configurar la administración de cargas de trabajo (WLM) para habilitar el modo de escalado de simultaneidad. Para obtener más información, consulte Configuración de la carga de trabajo .	21 de marzo de 2019

[Controladores JDBC y ODBC actualizados](#)

Ahora, Amazon Redshift admite nuevas versiones de los controladores JDBC y ODBC. Para obtener más información, consulte [Configuración de una conexión JDBC](#).

4 de febrero de 2019

[Mantenimiento pospuesto](#)

Si necesita volver a programar el período de mantenimiento de su clúster, tiene la opción de posponer el mantenimiento hasta 14 días. Si necesitan actualizar el hardware o realizar alguna otra actualización obligatoria durante el periodo de postergación, le notificaremos y realizaremos los cambios necesarios. Su clúster no está disponible durante estas actualizaciones. Para obtener más información, consulte [Mantenimiento diferido](#).

20 de noviembre de 2018

Notificación avanzada

Amazon Redshift proporciona una notificación con antelación para algunos eventos. Estos eventos tienen una categoría de evento de pending.

Por ejemplo, enviamos una notificación con antelación si se requiere una actualización de hardware para alguno de los nodos de su clúster.

Puede suscribirse a los eventos pendientes de la misma forma que a otros eventos de Amazon Redshift.

Para obtener más información, consulte [Suscripción a notificaciones de eventos de Amazon Redshift](#).

20 de noviembre de 2018

Elastic resize (Cambio de tamaño elástico)

El cambio de tamaño elástico es el método más rápido de cambiar el tamaño de un clúster. El cambio de tamaño elástico agrega o quita nodos de un clúster existente y, a continuación, redistribuye automáticamente los datos a los nuevos nodos. Como no crea un nuevo clúster, la operación de cambio de tamaño elástico se completa rápidamente, normalmente en unos pocos minutos. Para obtener más información, consulte [Cambio de tamaño de clústeres](#).

15 de noviembre de 2018

[Cancelación de la operación de cambio de tamaño](#)

Ahora puede cancelar una operación de cambio de tamaño mientras aún está en curso. Para obtener más información, consulte [Información general de la operación de cambio de tamaño](#).

2 de noviembre de 2018

[Modificación del clúster para cambiar el cifrado](#)

Puede modificar un clúster no cifrado para que use el cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS), mediante una clave administrada por AWS o una clave administrada por el cliente. Cuando modifica su clúster para habilitar el cifrado de KMS, Amazon Redshift migra sus datos de manera automática a un nuevo clúster cifrado. También puede migrar un clúster no cifrado a un clúster cifrado modificando el clúster.

16 de octubre de 2018

[Amazon Redshift Spectrum admite el enrutamiento de VPC mejorado](#)

Ahora puede utilizar Redshift Spectrum con Enhanced VPC Routing habilitado para su clúster. Es posible que deba realizar algún paso de configuración adicional. Para obtener más información, consulte [Uso de Amazon Redshift Spectrum con el enrutamiento de VPC mejorado](#).

10 de octubre de 2018

Editor de consultas	Ahora, puede ejecutar consultas SQL desde la consola de administración de Amazon Redshift.	4 de octubre de 2018
Gráfico de desglose de ejecuciones de cargas de trabajo	Ahora es posible obtener una vista detallada del rendimiento de las cargas de trabajo consultando el gráfico de desglose de ejecuciones de cargas de trabajo en la consola. Para obtener más información, consulte Análisis del rendimiento de las cargas de trabajo .	30 de julio de 2018
Pistas de mantenimiento	Ahora, puede determinar si su clúster se actualizará siempre a la última versión de Amazon Redshift o a una versión anterior seleccionando una pista de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Elección de pistas de mantenimiento del clúster .	26 de julio de 2018

En la siguiente tabla, se describen los cambios importantes en la Guía de administración de Amazon Redshift anteriores a julio de 2018.

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nuevas métricas de CloudWatch	Se han agregado nuevas métricas de CloudWatch para monitorear el rendimiento de las consultas. Para	17 de mayo de 2018

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
	obtener más información, consulte Datos de rendimiento en Amazon Redshift	
Cifrado de HSM	Amazon Redshift solo admite AWS CloudHSM para la administración de claves del módulo de seguridad de hardware (HSM). Para obtener más información, consulte Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift .	6 de marzo de 2018
Encadenamiento de roles de IAM	Si un rol de IAM adjunto a su clúster no tiene acceso a los recursos necesarios, puede encadenar otro rol, que posiblemente pertenezca a otra cuenta. El clúster asumirá de forma temporal el rol encadenado para obtener acceso a los datos. También puede conceder acceso entre cuentas mediante el encadenamiento de roles. Cada uno de los roles de la cadena asume el rol siguiente, hasta que el clúster asume el rol situado al final de la cadena. Puede encadenar un máximo de 10 roles. Para obtener más información, consulte Encadenamiento de roles de IAM en Amazon Redshift .	23 de febrero de 2018
Nuevos tipos de nodos DC2	La nueva generación de tipos de nodos de Dense Compute (DC, computación de alta densidad) ofrece un rendimiento mucho mejor al mismo precio que DC1. Para aprovechar las mejoras del rendimiento, puede migrar su clúster DC1 a los más recientes tipos de nodos DC2. Para obtener más información, consulte Clústeres y nodos de Amazon Redshift .	17 de octubre de 2017

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Certificados de ACM	Amazon Redshift está sustituyendo los certificados SSL en sus clústeres con certificados emitidos por AWS Certificate Manager (ACM). ACM es una entidad de certificación (CA) pública de confianza en la que confían la mayoría de los sistemas actuales. Es posible que tenga que actualizar sus certificados de CA raíz de confianza actuales para seguir conectándose a los clústeres que usan SSL. Para obtener más información, consulte Migración a certificados de ACM para las conexiones SSL .	18 de septiembre de 2017
Roles vinculados a servicios	Un rol vinculado a un servicio es un tipo único de rol de IAM que está conectado de forma directa a Amazon Redshift. Los roles vinculados a servicio están predefinidos por Amazon Redshift e incluyen todos los permisos que el servicio requiere para llamar a servicios de AWS en nombre de su clúster de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Uso de roles vinculados a servicios para Amazon Redshift .	18 de septiembre de 2017
Autenticación de usuarios de base de datos de IAM	Puede configurar el sistema para permitir que los usuarios creen credenciales de usuario e inicien sesión en la base de datos en función de sus credenciales de IAM. También puede configurar el sistema para permitir que los usuarios inicien sesión mediante el inicio de sesión único federado a través de un proveedor de identidad compatible con SAML 2.0. Para obtener más información, consulte Uso de la autenticación de IAM para generar credenciales de usuario de base de datos .	11 de agosto de 2017

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
La restauración de nivel de tabla admite Enhanced VPC Routing (enrutamiento VPC mejorado)	La restauración de nivel de tabla ahora se admite en clústeres que utilizan Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado . Para obtener más información, consulte Restauración de una tabla a partir de una instantánea .	19 de julio de 2017
Reglas de monitorización de consultas	A través de las reglas de monitoreo de consultas de la WLM, puede definir los límites de rendimiento basados en métricas para las colas de WLM y especificar la acción que se debe realizar cuando una consulta supera esos límites: registro, salto y anulación. Puede definir las reglas de monitorización de consultas como parte de la configuración de la administración de cargas de trabajo (WLM). Para obtener más información, consulte Administración de la carga de trabajo .	21 de abril de 2017
Enhanced VPC Routing	Cuando utiliza el enrutamiento de VPC mejorado de Amazon Redshift, este servicio fuerza todo el tráfico COPY y UNLOAD entre el clúster y los repositorios de datos a que pase por su VPC de Amazon VPC. Para obtener más información, consulte Control del tráfico de red con enrutamiento de VPC mejorado de Redshift .	15 de septiembre de 2016
Nuevos campos de registro de conexión	El registro de auditoría Registro de conexión tiene dos campos nuevos para realizar un seguimiento de las conexiones SSL. Si habitualmente carga registros de auditoría a una tabla de Amazon Redshift, necesitará añadir las siguientes columnas nuevas a la tabla de destino: sslcompression y sslexpansion.	5 de mayo de 2016

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Roles de IAM para COPY y UNLOAD	Ahora, puede especificar uno o más roles de AWS Identity and Access Management (IAM) que su clúster puede utilizar en la autenticación para obtener acceso a otros servicios de AWS. Los roles de IAM ofrecen una alternativa más segura para proporcionar la autenticación con los comandos COPY, UNLOAD o CREATE LIBRARY. Para obtener más información, consulte Autorización a Amazon Redshift para obtener acceso a los servicios de AWS en su nombre y Autorización de las operaciones COPY, UNLOAD, CREATE EXTERNAL FUNCTION y CREATE EXTERNAL SCHEMA mediante roles de IAM .	29 de marzo de 2016
Restaurar desde la tabla	Puede restaurar una tabla desde una instantánea de clúster a una tabla nueva en un clúster activo. Para obtener más información, consulte Restauración de una tabla a partir de una instantánea .	10 de marzo de 2016
Uso de la condición IAM en las políticas	Puede restringir aún más el acceso a recursos mediante el elemento Condición en las políticas de IAM. Para obtener más información, consulte Uso de condiciones de las políticas de IAM para control de acceso preciso .	10 de diciembre de 2015
Modificación a acceso público	Puede modificar un clúster existente en una VPC para cambiar si es de acceso público o no. Para obtener más información, consulte Modificación de un clúster .	20 de noviembre de 2015
Correcciones de la documentación	Se publicaron varias correcciones de la documentación.	28 de agosto de 2015

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Actualización de la documentación	Se actualizó la guía para la solución de problemas sobre la configuración de opciones de red para asegurar que los hosts con diferentes tamaños de maximum transmission unit (MTU, unidad de transmisión máxima) puedan determinar el tamaño de un paquete para una conexión. Para obtener más información, consulte Falta de respuesta de las consultas y pérdidas de consultas antes de llegar al clúster .	25 de agosto de 2015
Actualización de la documentación	Se revisó toda la sección sobre los grupos de parámetros para una mejor organización y claridad. Para obtener más información, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift .	17 de agosto de 2015
Propiedades dinámicas de WLM	El parámetro de configuración de WLM ahora admite la aplicación de algunas propiedades de manera dinámica. Otras propiedades son cambios estáticos y requieren que los clústeres asociados se reinicien para que se apliquen los cambios de la configuración. Para obtener más información, consulte Propiedades dinámicas y estáticas de WLM y Grupos de parámetros de Amazon Redshift .	3 de agosto de 2015
Copia de clústeres cifrados con KMS a otra región de AWS	Agregamos contenido sobre la configuración de concesiones de copias de instantáneas para habilitar la copia de los clústeres con cifrado de AWS KMS a otra región de AWS. Para obtener más información, consulte Copia de instantáneas cifradas por AWS KMS en otra Región de AWS .	28 de julio de 2015

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Actualización de la documentación	Actualizamos la sección de cifrado de bases de datos para explicar mejor cómo Amazon Redshift utiliza AWS KMS o HSM para administrar las claves, y cómo funciona el proceso de cifrado con cada una de estas opciones. Para obtener más información, consulte Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift .	28 de julio de 2015
Nuevo tipo de nodo	Ahora, Amazon Redshift ofrece un nuevo tipo de nodo: DS2. Se actualizaron las referencias a los tipos de nodos existentes en la documentación para utilizar los nuevos nombres introducidos en esta publicación. También se revisó la sección para una mejor explicación sobre las combinaciones de tipos de nodos y aclaración de los límites de cuota predeterminados. Para obtener más información, consulte Clústeres y nodos de Amazon Redshift .	9 de junio de 2015
Ofertas de nodos reservados	Se añadió contenido sobre las nuevas ofertas de nodos reservados. También se revisó la sección para brindar una mejor explicación y comparación de las ofertas disponibles y proporcionar ejemplos para demostrar cómo los precios de los nodos reservados y bajo demanda afectan la facturación. Para obtener más información, consulte Nodos reservados .	9 de junio de 2015
Correcciones de la documentación	Se publicaron varias correcciones de la documentación.	30 de abril de 2015

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Esta versión de Amazon Redshift presenta nuevos controladores JDBC y ODBC optimizados para su uso con Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Conexión a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift mediante herramientas de cliente SQL .	26 de febrero de 2015
Nueva característica	Esta versión de Amazon Redshift presenta las métricas de rendimiento del clúster que le permiten ver y analizar los detalles de ejecución de la consulta. Para obtener más información, consulte Visualización de consultas y cargas .	26 de febrero de 2015
Actualización de la documentación	Agregamos una nueva política de ejemplo en la que se muestra la concesión de permisos para los recursos y las acciones comunes de los servicios de AWS en los que se basa Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Ejemplos de políticas administradas por el cliente .	16 de enero de 2015
Actualización de la documentación	Se actualizó la guía sobre la configuración de la maximum transmission unit (MTU, unidad de transmisión máxima) para deshabilitar tramas gigantes TCP/IP. Para obtener más información, consulte Uso de EC2 para crear el clúster y Falta de respuesta de las consultas y pérdidas de consultas antes de llegar al clúster .	16 de enero de 2015

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Actualización de la documentación	Se ha revisado el contenido sobre el parámetro <code>wlm_json_configuration</code> y se ha proporcionado una sintaxis de ejemplo para configurar este parámetro utilizando la AWS CLI en los sistemas operativos Microsoft Windows, Mac OS X y Linux. Para obtener más información, consulte Administración de la carga de trabajo .	13 de enero de 2015
Actualización de la documentación	Se añadieron notificaciones y descripciones faltantes de eventos. Para obtener más información, consulte Notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift aprovisionado .	8 de enero de 2015
Actualización de la documentación	Actualizamos las directrices sobre las políticas de IAM para las acciones y los recursos de Amazon Redshift. Se revisó la sección para mejorar la organización y la claridad. Para obtener más información, consulte Seguridad en Amazon Redshift .	21 de noviembre de 2014
Nueva característica	Esta versión de Amazon Redshift presenta la capacidad para cifrar clústeres con claves de cifrado de AWS Key Management Service (AWS KMS). AWS KMS combina hardware y software seguro y con alta disponibilidad para proporcionar un sistema de administración de claves escalado para la nube. Para obtener más información acerca de AWS KMS y las opciones de cifrado para Amazon Redshift, consulte Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift y Operaciones de clúster .	12 de noviembre de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Esta versión de Amazon Redshift presenta la capacidad para etiquetar los recursos, como clústeres e instantáneas. Las etiquetas le permiten proporcionar metadatos definidos por el usuario para categorizar los informes de facturación basados en la asignación de costos y ayudar a identificar mejor los recursos de inmediato. Para obtener más información, consulte Etiquetado de recursos en Amazon Redshift .	4 de noviembre de 2014
Nueva característica	Se aumentó el límite de nodos máximo a 128 para los tamaños de nodo dw1.8xlarge y dw2.8xlarge. Para obtener más información, consulte Clústeres y nodos de Amazon Redshift .	30 de octubre de 2014
Nueva característica	Agregamos la capacidad para terminar consultas y cargas desde la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Visualización de consultas y cargas y Visualización de métricas de clúster durante las operaciones de carga .	28 de octubre de 2014
Correcciones de la documentación	Se publicaron varias correcciones de la documentación.	17 de octubre de 2014
Contenido nuevo	Se añadió contenido sobre el cierre y la eliminación de clústeres. Para obtener más información, consulte Cierre y eliminación de un clúster .	14 de agosto de 2014
Actualización de la documentación	Se ha clarificado el comportamiento de la opción Allow Version Upgrade (Permitir actualización de versiones) en los clústeres. Para obtener más información, consulte Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift .	14 de agosto de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Actualización de la documentación	Revisamos los procedimientos, las capturas de pantalla y la organización del trabajo con clústeres en la consola de Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte Operaciones de clúster .	11 de julio de 2014
Contenido nuevo	Agregamos un nuevo tutorial sobre la modificación del tamaño de los clústeres de Amazon Redshift, que incluyen cómo cambiar el tamaño de un clúster mientras se acorta la cantidad de tiempo que el clúster está en modo de solo lectura. Para obtener más información, consulte Redimensionamiento de un clúster .	27 de junio de 2014
Nueva característica	Se añadió la función para cambiar el nombre de los clústeres. Para obtener más información, consulte Cambio de nombre de un clúster y Modificación de un clúster .	2 de junio de 2014
Nueva característica	Se añadieron las opciones para seleccionar un grupo de parámetros y un grupo de seguridad diferentes cuando restaura un clúster a partir de una instantánea. Para obtener más información, consulte Restauración de un clúster desde una instantánea .	12 de mayo de 2014
Nueva característica	Agregamos una nueva sección en la que se describe cómo configurar una alarma predeterminada de Amazon CloudWatch para monitorear el porcentaje de espacio utilizado en el disco en un clúster de Amazon Redshift. Esta alarma es una nueva opción en el proceso de creación de clúster. Para obtener más información, consulte Alarma predeterminada de espacio en disco .	28 de abril de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Actualización de la documentación	Aclaramos la información acerca de la compatibilidad con Elliptic Curve Diffie-Hellman Exchange (ECDHE) con Amazon Redshift. Para obtener más información, consulte SSL .	22 de abril de 2014
Nueva característica	Agregamos una instrucción sobre la compatibilidad de Amazon Redshift con el protocolo de acuerdo de claves Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH). Para obtener más información, consulte SSL .	18 de abril de 2014
Actualización de la documentación	Se revisaron y reorganizaron los temas en la sección Conexión a un almacenamiento de datos de Amazon Redshift mediante herramientas de cliente SQL . Se añadió más información acerca de las conexiones ODBC y JDBC y se agregó una nueva sección para solucionar problemas de conexión.	15 de abril de 2014
Actualización de la documentación	Se añadió una versión en los ejemplos de la política de IAM a lo largo de la guía.	3 de abril de 2014
Actualización de la documentación	Se añadió información acerca del funcionamiento de los precios cuando cambia el tamaño de un clúster. Para obtener más información, consulte Nodos reservados .	2 de abril de 2014
Nueva característica	Se añadió una sección sobre un nuevo parámetro, <code>max_cursor_result_set_size</code> , que establece el tamaño máximo de conjuntos de resultados, en megabytes, que pueden almacenarse por cursor individual. El valor del parámetro también afecta el número de cursores activos simultáneamente para el clúster. Para obtener más información, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift .	28 de marzo de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Se ha añadido una explicación sobre el campo Cluster Version (Versión del clúster), que ahora incluye la versión del motor del clúster y el número de revisión de la base de datos. Para obtener más información, consulte Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift .	21 de marzo de 2014
Nueva característica	Se ha actualizado el procedimiento de cambio de tamaño para mostrar información nueva sobre el progreso del cambio de tamaño en la pestaña Status (Estado) del clúster. Para obtener más información, consulte Redimensionamiento de un clúster .	21 de marzo de 2014
Actualización de la documentación	Se reorganizó y actualizó ¿Qué es Amazon Redshift? y se revisó Información general de los clústeres de Amazon Redshift aprovisionados . Se publicaron varias correcciones de la documentación.	21 de febrero de 2014
Nueva característica	Agregamos nuevos tipos y tamaños de nodos para los clústeres de Amazon Redshift. Además, reescribimos el tema relacionado de información general del clúster para tener una mejor organización y más claridad a partir de los comentarios. Para obtener más información, consulte Clústeres aprovisionados de Amazon Redshift .	23 de enero de 2014

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Agregamos información sobre el uso de direcciones IP elásticas (EIP) para los clústeres accesibles públicamente de Amazon Redshift en las nubes virtuales privadas. Para obtener más información acerca de las EIP en Amazon Redshift, consulte Recursos de Redshift en una VPC y Creación de un clúster de Redshift aprovisionado o un grupo de trabajo de Amazon Redshift sin servidor en una VPC .	20 de diciembre de 2013
Nueva característica	Agregamos información sobre los registros de AWS CloudTrail para Amazon Redshift. Para obtener más información acerca de la compatibilidad de Amazon Redshift con CloudTrail, consulte Registro con CloudTrail .	13 de diciembre de 2013
Nueva característica	Agregamos información sobre el nuevo registro de la actividad del usuario y el parámetro de la base de datos <code>enable_user_activity_logging</code> para la característica de registro de auditoría de la base de datos de Amazon Redshift. Para obtener más información acerca del registro de auditoría de la base de datos, consulte Registro de auditoría de bases de datos . Para obtener más información acerca de los parámetros de la base de datos, consulte Grupos de parámetros de Amazon Redshift .	6 de diciembre de 2013
Nueva característica	Realizamos una actualización para describir la configuración de Amazon Redshift para copiar automáticamente las instantáneas automatizadas y manuales en una región de AWS secundaria. Para obtener más información acerca de la configuración para copiar instantáneas entre regiones, consulte Copia de una instantánea a otra región de AWS .	14 de noviembre de 2013

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Agregamos una sección para describir el registro de auditoría de Amazon Redshift de la actividad de conexión y la actividad del usuario, así como describir el almacenamiento de estos registros en Amazon S3. Para obtener más información acerca del registro de auditoría de la base de datos, consulte Registro de auditoría de bases de datos .	11 de noviembre de 2013
Nueva característica	Agregamos una sección para describir el cifrado de Amazon Redshift con nuevas características para administrar claves de cifrado en un módulo de seguridad de hardware (HSM) y para rotar las claves de cifrado. Para obtener más información acerca del cifrado, el HSM; y la rotación de claves, consulte Cifrado de la base de datos de Amazon Redshift , Cifrado mediante módulos de seguridad de hardware y Rotación de claves de cifrado .	11 de noviembre de 2013
Nueva característica	Realizamos una actualización para describir la publicación de notificaciones de eventos de Amazon Redshift a través de Amazon SNS. Para obtener más información sobre las notificaciones de eventos de Amazon Redshift, consulte Notificaciones de eventos de clúster de Amazon Redshift aprovisionado .	11 de noviembre de 2013
Nueva característica	Realizamos una actualización para describir los permisos en el nivel de los recursos de IAM. Para obtener más información sobre los permisos de IAM de Amazon Redshift, consulte Seguridad en Amazon Redshift .	9 de agosto de 2013

Cambio	Descripción	Fecha de lanzamiento de la nueva versión
Nueva característica	Se realizó una actualización para describir la restauración de las métricas de progreso. Para obtener más información, consulte Restauración de un clúster desde una instantánea .	9 de agosto de 2013
Nueva característica	Se realizó una actualización para describir el uso compartido de instantáneas de clústeres y la creación de métricas de progreso de instantáneas. Para obtener más información, consulte Uso compartido de una instantánea .	17 de julio de 2013
Correcciones de la documentación	Se publicaron varias correcciones de la documentación.	8 de julio de 2013
Nuevas pantallas de consolas	Actualizamos la Guía de administración de Amazon Redshift para que coincida con los cambios de la consola de Amazon Redshift.	22 de abril de 2013
Nueva guía	Esta es la primera versión de la Guía de administración de Amazon Redshift.	14 de febrero de 2013