



Guide de l'utilisateur

Amazon Linux 2023



Amazon Linux 2023: Guide de l'utilisateur

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Les marques et la présentation commerciale d'Amazon ne peuvent être utilisées en relation avec un produit ou un service qui n'est pas d'Amazon, d'une manière susceptible de créer une confusion parmi les clients, ou d'une manière qui dénigre ou discrédite Amazon. Toutes les autres marques commerciales qui ne sont pas la propriété d'Amazon appartiennent à leurs propriétaires respectifs, qui peuvent ou non être affiliés ou connectés à Amazon, ou sponsorisés par Amazon.

Table of Contents

Qu'est-ce qu'Amazon Linux 2023 ?	1
Cadence de publication	1
Versions majeures et mineures	2
Utilisation de nouvelles versions	2
Politique de support à long terme	2
Dénomination et gestion des versions	3
Optimisations des performances et des opérations	4
Relation avec Fedora	6
Personnalisé cloud-init	6
Mises à jour et fonctionnalités de sécurité	8
Gestion des mises à jour	8
Sécurité dans le cloud	8
SELinux modes	8
Programme de conformité	9
Serveur SSH par défaut	9
Principales fonctionnalités d'OpenSSL 3	9
Service de mise en réseau	9
Packages de chaîne d'outils de base glibc, gcc, binutils	10
Outil de gestion de package	11
Configuration du serveur SSH par défaut	12
Fonctionnalité déconseillée	14
Packages compat-	14
Fonctionnalité obsolète abandonnée dans AL1, supprimée dans AL2	14
x86 32 bits (i686) AMIs	15
aws-apitools-*remplacé par AWS CLI	15
systemdremplace upstart dans AL2	16
Fonctionnalité déconseillée AL2 et supprimée dans AL2023	16
Packages x86 (i686) 32 bits	17
aws-apitools-*remplacé par AWS CLI	18
amazon-cloudwatch-agentremplace awslogs	18
bzrsystème de contrôle de révision	18
cgroup v1	19
log4jhotpatch () log4j-cve-2021-44228-hotpatch	19
lsb_release et le package system-lsb-core	19

mcrypt	20
OpenJDK (7) java-1.7.0-openjdk	20
Python 2.7	20
rsyslog-opensslreplace rsyslog-gnutls	21
Service d'information réseau (NIS)/yp	21
Plusieurs noms de domaine dans Amazon VPC create-dhcp-options	21
Sun RPC dans glibc	22
Empreinte digitale de la clé OpenSSH dans le journal audit	22
ld.goldLinker	22
ping6	22
ftpPackage	23
Obsolète en 2013 AL2	24
Support d'exécution 32 bits x86 (i686)	25
aspell	25
Berkeley DB () libdb	25
cron	26
IMDSv1	26
pcrversion 1	26
System V init (sysvinit)	27
Les packages EOL sont obsolètes	27
Comparaison AL2 et AL2 023	29
Packages ajoutés, mis à niveau et supprimés	30
Support pour chaque version	30
Modifications de dénomination et de gestion des versions	30
Optimisations	30
Origine dans plusieurs sources en amont	31
Service système de mise en réseau	31
Gestionnaire de packages	31
Utilisation de cloud-init	31
Prise en charge d'un bureau graphique	32
Triplet de compilateur	32
Packages x86 (i686) 32 bits	32
lsb_release et le package system-lsb-core	33
EPEL	33
axel- HTTP/FTP client	35
brotliet libbrotli - compression	36

collectd- Démon de collecte de statistiques	36
cpulimit	36
exim- agent de transfert de courrier	37
fuse3- Système de fichiers dans l'espace utilisateur (FUSE) v3	37
ganglia- Système de surveillance distribué	37
git-lfs- contrôle de version de gros fichiers avec Git	37
haveged- une source d'entropie utilisant l'algorithme HAVEGE	37
inotify-tools- outils de ligne de commande inotify	38
iperf- Indice TCP/UDP de performance	38
jemalloc- malloc implémentation alternative	38
libbsd- Bibliothèque de fonctions compatible BSD	39
libserf- Bibliothèque cliente HTTP	39
libzstd- bibliothèque de compression zstd	39
lighttpdserveur Web	39
lshell- une coque restreinte	40
monit- moniteur de processus, de fichiers, de répertoires et de périphériques	40
nodejs	40
perl-Config-General	41
python2-lockfile- verrouillage de fichiers	41
python2-rsa- RSA en Python pur	42
python2-simplejson- Routines JSON pour Python 2	42
rkhunter- Chasseur de rootkits	42
rssh- un shell restreint à utiliser avec OpenSSH	43
sscg- générateur de certificats SSL auto-signés	43
stress- Test de résistance	43
stress-ng- Test de résistance	43
tmpwatch- supprime les fichiers en fonction de l'heure du dernier accès	43
xmlstarlet- utilitaires XML en ligne de commande	44
Python 2.7 a été remplacé par Python 3	44
Mises à jour de sécurité	44
SELinux	45
OpenSSL 3	45
IMDSv2	45
Suppression de la mise à jour corrective à chaud log4j (log4j-cve-2021-44228-hotpatch)	46
Mises à niveau déterministes pour la stabilité	47

gp3comme type de volume Amazon EBS par défaut	47
Hierarchie des groupes de contrôle unifiés (cgroup v2)	47
systemdles minuteries remplacent cron	48
Chaîne d'outils améliorée : gccbinutils, et glibc	48
systemdle journal remplace rsyslog	49
Dépendances de package minimisées	50
Modifications des packages pour curl et libcurl	50
GNU Privacy Guard (GNUPG)	50
Amazon Corretto en tant que machine virtuelle Java par défaut	51
AWS CLIv2	51
Démarrage sécurisé et préféré UEFI	51
Modifications de la configuration par défaut du serveur SSH	51
Le noyau change AL2023 de AL2	52
IPv4 TTL	52
Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité	52
Autres modifications de configuration du noyau	57
Prise en charge des systèmes de fichiers par le noyau	58
/tmpmodifications	64
Modifications apportées à l'AMI et à l'image du conteneur	64
Comparaison entre les AMI Amazon Linux 2 et AL2 023	64
Comparaison entre les AMI minimales d'Amazon Linux 2 et AL2 023	97
Comparaison des conteneurs Amazon Linux 2 et AL2 023	118
Comparaison AL1 et AL2 023	127
Support pour chaque version	127
systemd remplace upstart en tant que système init	128
Python 2.6 et 2.7 ont été remplacés par Python 3	128
OpenJDK 8 en tant que plus ancien JDK	128
Le noyau change AL2023 de AL1	128
Kernel Live Patching	128
Prise en charge des systèmes de fichiers par le noyau	128
Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité	131
Autres modifications de configuration du noyau	134
AL1 Comparaison entre AMI et AL2 023	135
AL1 et AL2 023 Comparaison des AMI minimales	169
AL1 Comparaison des conteneurs AL2 023 et 023	189
Configuration requise	198

Configuration du processeur requise pour exécuter AL2 023	198
Configuration requise pour le processeur ARM pour AL2 023	198
Configuration requise pour le processeur x86-64 pour 023 AL2	199
Mémoire (RAM) requise pour exécuter AL2 023	200
Le noyau Amazon Linux	201
Cycle de vie du noyau	201
mises à jour du noyau	202
Chevauchement des versions du noyau entre les distributions	203
Gestion des CVE	203
Ce que vous devez faire	203
Pilotes NVIDIA	204
À propos du référentiel NVIDIA	204
Activation du référentiel NVIDIA	204
Installation des pilotes NVIDIA	205
Installation de la boîte à outils CUDA	205
Suppression du référentiel NVIDIA	206
Bureau graphique	207
Rubriques en relation	207
Packages supplémentaires pour Amazon Linux	208
Qu'est-ce que les packages supplémentaires pour Amazon Linux (ou SPAL) ?	208
Avantages	209
Support des packages SPAL	209
Signalement des problèmes liés au package	209
Rubriques en relation	210
Configurer SPAL sur AL2023	210
Conditions préalables	211
Vérification des prérequis	211
Installation de SPAL sur votre système	211
Installation de packages SPAL	213
Téléchargement des paquets source SPAL	213
Installation des packages SPAL debuginfo	213
Désinstaller le dépôt SPAL de votre système	214
Rubriques en relation	214
Applications en cours d'exécution	215
Contrôle des ressources avec systemd	215
Contrôle des ressources systemd-run pour exécuter des commandes ponctuelles	216

Contrôle des ressources dans un systemd service	218
Utilisation cgroups utilitaires	223
Utilisation d'AL2023 sur AWS	226
Démarrage avec AWS	226
Inscrivez-vous pour un Compte AWS	226
Accorder un accès par programmation	227
AL2023 sur Amazon EC2	229
Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2	230
Lancement d'AL2023 à l'aide du paramètre SSM et AWS CLI	231
Lancement de la dernière AMI AL2023 en utilisant CloudFormation	232
Lancement d'AL2023 à l'aide d'un ID AMI spécifique	234
AL2023 : obsolescence et cycle de vie de l'AMI	234
Connexion aux instances AL2023	235
Comparaison entre les AMI standard (par défaut) et minimale d'AL2023	235
AL2023 dans des conteneurs	263
Image de conteneur de base AL2023	264
AL2023 Image minimale du conteneur	266
Construire des images de conteneurs AL2023 rudimentaires	268
Comparaison des listes de packages des images de conteneurs AL2023	272
AMI minimale AL2023 comparée aux images de conteneurs	278
AL2023 sur Elastic Beanstalk	295
AL2023 CloudShell	296
AL2023 pour les hôtes de conteneurs Amazon ECS	296
Changements pertinents apportés par Amazon ECS depuis AL2	297
AMI personnalisée optimisée pour Amazon ECS	298
Amazon EFS en AL2 2023	298
amazon-efs-utils	298
Montage d'un système de fichiers Amazon EFS	299
Amazon EMR sur AL2023	299
AL2023 versions basées sur Amazon EMR	299
AL2023 basé sur Amazon EMR sur EKS	300
AL2023 sur AWS Lambda	300
Environnement d'exécution provided.al2023 Lambda	300
AL2023 runtimes basés	300
Tutoriels	302
Installez LAMP sur AL2023	302

Étape 1 : Préparer le serveur LAMP	303
Étape 2 : Tester votre serveur LAMP	308
Étape 3 : Sécuriser le serveur de base de données	310
Étape 4 : (facultatif) Installation phpMyAdmin	311
Dépannage	314
Rubriques en relation	315
Configurez SSL/TLS sur AL2023	315
Conditions préalables	317
Étape 1 : Activer TLS sur le serveur	318
Étape 2 : Obtenir un certificat signé par une autorité de certification (CA)	321
Étape 3 : Tester et renforcer la configuration de sécurité	329
Dépannage	333
Héberger un WordPress blog sur AL2023	334
Conditions préalables	335
Installer WordPress	336
Étapes suivantes	346
Aide! Mon nom DNS public a changé et mon blog ne fonctionne plus	348
Transition de Redis 6 vers Valkey en 2023 AL2	349
Support chronologique pour Redis 6	349
Présentation de Valkey	349
Plan et calendrier de migration	350
Options et étapes de migration	350
Rubriques en relation	353
Installez GNOME sur AL2023	353
Conditions préalables	354
Installation	354
Rubriques en relation	354
Configurer VNC sur AL2023	355
Conditions préalables	355
Étape 1 : Installation	355
Étape 2 : Configuration	356
Étape 3 : Connexion à l'aide d'un client VNC	357
(Facultatif) Démarrer le service au démarrage	358
(Facultatif) Désactiver l'écran de verrouillage inactif	359
Rubriques en relation	359
Utilisation du Multi-Gen LRU (MGLRU) sur les noyaux AL2023	359

Configuration et réglage	360
Installer LibreOffice sur AL2023	361
Conditions préalables	362
Étape 1 : Déterminez l'architecture de votre système	362
Étape 2 : Téléchargez le package LibreOffice RPM	362
Étape 3 : Extraire l'archive	363
Étape 4 : Installation des packages RPM	363
Étape 5 : vérifier l'installation	364
Lancement LibreOffice	364
Résolution des problèmes	365
AL2023 en dehors d'Amazon EC2	367
Télécharger AL2 023 images VM	367
Configurations prises en charge	367
Exigences relatives à KVM	368
VMware Prérequis	370
Exigences relatives à Hyper-V	372
AL2023 Configuration de la machine virtuelle	374
Configuration basée sur NoCloud seed.iso	375
VMwareconfiguration basée sur les informations d'invité	379
AL2023 Comparaison de la liste des packages pour l'AMI standard et l'image KVM	381
AL2023 Comparaison de la liste des packages pour les images AMI et VMware OVA standard	406
AL2023 Comparaison de la liste des packages pour l'AMI standard et l'image Hyper-V	431
Identifier les versions d'Amazon Linux	457
/etc/os-release	457
Principales différences	458
Types de champs	458
Exemples /etc/os-release	460
Comparaison avec d'autres distributions	461
Spécifique à Amazon Linux	463
/etc/system-release	464
/etc/image-id	464
Exemples spécifiques à Amazon Linux	465
Exemple de code	467
Disposition du système de fichiers	480
/	480

/boot	481
/boot/efi	481
/etc	481
/home	481
/root	482
/srv	482
/tmp	483
/run	484
/usr	484
/usr/bin	485
/usr/include	485
/usr/lib et /usr/lib64	485
/usr/local	485
/usr/share	485
/var	486
/var/cache	486
/var/lib	486
/var/log	486
/var/spool	487
/var/tmp	487
Mise à jour d'AL2023	489
Bonnes pratiques pour déployer des mises à jour en toute sécurité	489
Préparation aux mises à jour mineures	493
Préparation aux mises à jour majeures	493
Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour	494
Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés	495
Contrôle des mises à jour reçues à partir des versions majeures et mineures	495
Différences entre les mises à niveau des versions majeures et mineures	496
Savoir quand les mises à jour sont disponibles	496
Contrôlez les mises à jour des packages disponibles dans les AL2023 référentiels	497
Remplacement d'instance	497
In-place Mises à niveau déterministes	498
Gestion des mises à jour	506
Vérification des mises à jour de package disponibles	507
Application des mises à jour de sécurité à l'aide du DNF et des versions du référentiel	512
Redémarrage automatique du service après les mises à jour (de sécurité)	525

Quand un redémarrage est-il nécessaire pour appliquer les mises à jour de sécurité ?	526
Lancement d'une instance avec la dernière version du référentiel activée	527
Obtention des informations de support relatives aux packages	528
<code>dnf check-release-update</code>	528
Ajout, activation ou désactivation de nouveaux référentiels	532
Ajout de référentiels avec <code>cloud-init</code>	535
Kernel Live Patching	536
Limitations	537
Configurations et conditions préalables prises en charge	537
Utiliser l'application Kernel Live Patching	538
mises à jour du noyau	543
Versions du noyau Linux sur AL2023	544
Mise à jour de l'AL2023 vers une version plus récente du noyau	544
Noyaux AL2023 - Questions fréquemment posées	549
Langages de programmation et environnements d'exécution	551
C/C++ et Fortran	551
GCC14	553
Comparaison des versions linguistiques standard	554
.NET	555
Migration vers de nouvelles versions .NET	555
Installation de .NET	555
Go	556
AL2023 Fonction Lambda : Go	556
Java	557
Node.js	40
Bonnes pratiques de sécurité	558
Perl	559
Perl modules	559
PHP	559
Migration vers de nouvelles versions PHP	559
Migration à partir de PHP 7.x	560
Modules PHP	560
Python	560
Migration vers de nouvelles versions Python	561
Modules Python	561
Ruby	562

Rust	564
AL2023 Fonction Lambda : Rust	564
Swift	564
AL2023 fonction : Swift	565
TypeScript	565
AL2023 Utilisateurs et groupes réservés	570
Liste des AL2 023 utilisateurs réservés	570
Liste des AL2 023 groupes réservés	578
Codecs disponibles en 023 AL2	591
Sécurité et conformité	594
Avis de sécurité	595
Annonces ALAS	595
HÉLAS FAQs	596
Avis ALAS	596
Avis et référentiels RPM	596
consultatif IDs	597
Date de publication et date de mise à jour de l'avis	597
Types de conseils	598
Sévérité des conseils	598
Conseils et forfaits	599
Avis et CVEs	599
Texte consultatif	600
Avis relatifs aux correctifs Kernel Live	601
Schéma updateinfo.xml	602
Liste des avis applicables	602
Mises à jour sur place	606
Appliquer les mises à jour mentionnées dans un avis	607
SELinux Modes de réglage pour AL2 023	610
SELinux État et modes par défaut pour AL2 023	611
Passage en mode enforcing	612
Option de désactivation SELinux	613
Activer le mode FIPS en 2023 AL2	615
Activer le mode FIPS dans un conteneur AL2 023	616
Échangez les fournisseurs FIPS OpenSSL en 2023 AL2	619
Sécurisation renforcée du noyau	620
Options de sécurisation renforcée du noyau (indépendantes de l'architecture)	621

Options de sécurisation renforcée du noyau spécifiques à x86-64	638
Options de sécurisation renforcée du noyau spécifiques à aarch64	641
Signature des métadonnées du référentiel	643
Fonctionnement de la signature des métadonnées du référentiel	643
Différence entre <code>gpgcheck</code> et <code>repo_gpgcheck</code>	644
Activation de la vérification des métadonnées du référentiel	644
Vérifier que la signature des métadonnées du référentiel fonctionne	645
Clés publiques GPG pour les référentiels AL2023	645
Démarrage sécurisé UEFI activé AL2023	646
Activer le démarrage sécurisé UEFI sur AL2023	647
Inscription d'une instance existante	647
Enregistrement d'une image à partir d'un instantané	648
Mises à jour de révocation	649
Comment fonctionne le démarrage sécurisé UEFI AL2023	649
Inscription de vos propres clés	650
.....	dcli

Qu'est-ce qu'Amazon Linux 2023 ?

Amazon Linux 2023 (AL2023) est la nouvelle génération d'Amazon Linux d'Amazon Web Services (AWS). Avec AL2 023, vous pouvez développer et exécuter des applications cloud et d'entreprise dans un environnement d'exécution sécurisé, stable et performant. Vous bénéficiez également d'un environnement applicatif offrant un support à long terme avec un accès aux dernières innovations de Linux. AL2Le 023 est fourni sans frais supplémentaires.

AL2023 est le successeur d'Amazon Linux 2 (AL2). Pour plus d'informations sur les différences entre AL2 023 et 023 AL2, voir [Comparaison AL2 et AL2 023](#) et [Modifications apportées aux packages en AL2 023](#).

Rubriques

- [Cadence de publication](#)
- [Dénomination et gestion des versions](#)
- [Optimisations des performances et des opérations](#)
- [Relation avec Fedora](#)
- [Personnalisé cloud-init](#)
- [Mises à jour et fonctionnalités de sécurité](#)
- [Service de mise en réseau](#)
- [Packages de chaîne d'outils de base glibc, gcc, binutils](#)
- [Outil de gestion de package](#)
- [Configuration du serveur SSH par défaut](#)

Cadence de publication

Amazon Linux 2023 (AL2023) a été publié en mars 2023 et sera pris en charge jusqu'au 30 juin 2029. Le support comporte deux phases :

- Support standard — Au cours de cette phase, la version reçoit des mises à jour mineures trimestrielles. La phase de support standard prend fin le 30 juin 2027.
- Maintenance — Au cours de cette phase, la version ne reçoit que des mises à jour de sécurité et des corrections de bogues critiques. Ces mises à jour sont publiées dès qu'elles sont disponibles. La phase de maintenance prend fin le 30 juin 2029.

Versions majeures et mineures

À chaque version d'Amazon Linux (version majeure, version mineure ou version de sécurité), nous publions une nouvelle Amazon Machine Image (AMI) pour Linux.

- **Version majeure** : inclut de nouvelles fonctionnalités et des améliorations en matière de sécurité et de performances dans l'ensemble de la pile. Les améliorations pourraient inclure des modifications majeures du noyau, de la chaîne d'outils, Glib C, OpenSSL, ainsi que tous les autres utilitaires et bibliothèques du système. Les versions majeures d'Amazon Linux sont basées en partie sur la version actuelle de la distribution Fedora Linux en amont. AWS peut ajouter ou remplacer des paquets spécifiques provenant d'autres sources autres que Fedora.
- **Version mineure** : mise à jour trimestrielle qui inclut des mises à jour de sécurité, des correctifs de bogues, ainsi que des nouvelles fonctionnalités et de nouveaux packages. Chaque version mineure est une liste cumulative de mises à jour qui inclut des correctifs de sécurité et de bogues, ainsi que de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux packages. Ces versions peuvent inclure les derniers environnements d'exécution des langues, tels que PHP. Ils peuvent également inclure d'autres progiciels populaires tels qu'Ansible et Docker.

Utilisation de nouvelles versions

Les mises à jour sont fournies par le biais d'une combinaison des nouvelles versions d'Amazon Machine Image (AMI) et des nouveaux référentiels correspondants. Par défaut, une nouvelle AMI et le référentiel vers lequel elle pointe sont couplés. Cependant, vous pouvez au fil du temps rediriger vos EC2 instances Amazon en cours d'exécution vers des versions plus récentes du référentiel afin d'appliquer les mises à jour aux instances en cours d'exécution. Vous pouvez également effectuer une mise à jour en lançant de nouvelles instances de la dernière version AMIs.

Politique de support à long terme

Amazon Linux fournit des mises à jour pour tous vos packages et assure la compatibilité au sein d'une version majeure pour vos applications basées sur Amazon Linux. Des packages de base tels que glibc bibliothèque, OpenSSL, OpenSSH, et le DNF les gestionnaires de packages sont pris en charge pendant toute la durée de vie de la version majeure AL2 023. Les packages qui ne font pas partie des packages de base sont pris en charge en fonction de leurs sources en amont spécifiques. Vous pouvez consulter le statut et les dates de prise en charge spécifiques de chaque package en exécutant la commande suivante.


```
$ sudo dnf supportinfo --pkg packagename
```

Vous pouvez obtenir des informations sur tous les packages actuellement installés en exécutant la commande suivante.

```
$ sudo dnf supportinfo --show installed
```

La liste complète des packages de base est finalisée lors de la prévisualisation. Si vous souhaitez voir d'autres packages inclus en tant que packages de base, dites-le-nous. Nous évaluons à mesure que nous collectons des commentaires. Les commentaires sur le AL2 023 peuvent être fournis par l'intermédiaire de votre AWS représentant désigné ou en signalant un problème dans le référentiel [amazon-linux-2023](#) sur. GitHub

Dénomination et gestion des versions

AL2023 fournit une version mineure tous les trois mois pendant les deux années de support standard. Chaque version est identifiée par un incrément compris entre 0 et N. 0 fait référence à la version principale d'origine pour cette itération. Toutes les versions s'appellent Amazon Linux 2023. Lorsque la prochaine version d'Amazon Linux sera publiée, AL2 023 bénéficiera d'un support étendu et recevra des mises à jour pour les mises à jour de sécurité et les corrections de bogues critiques.

Par exemple, les versions mineures de AL2 023 ont le format suivant :

- 2023.0.20230301
- 2023.1.20230601
- 2023.2.20230901

Les AL2 023 correspondants AMIs ont le format suivant :

- al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.1.20230601.0-kernel-6.1-x86_64
- al2023-ami-2023.2.20230901.0-kernel-6.1-x86_64

Dans une version mineure spécifique, les versions régulières de l'AMI ont lieu avec un horodatage de la date de publication de l'AMI.

- `al2023-ami-2023.0.20230301.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.0.20230410.0-kernel-6.1-x86_64`
- `al2023-ami-2023.0.20230520.0-kernel-6.1-x86_64`

La méthode recommandée pour identifier une instance AL2 ou AL2 023 commence par la lecture de la chaîne CPE (Common Platform Enumeration) à partir de `/etc/system-release-cpe`. Divisez ensuite la chaîne en ses champs. Enfin, lisez les valeurs de la plateforme et de la version.

AL2023 introduit également de nouveaux fichiers pour l'identification des plateformes :

- Liens symboliques `/etc/amazon-linux-release` vers `/etc/system-release`
- Liens symboliques `/etc/amazon-linux-release-cpe` vers `/etc/system-release-cpe`

Ces deux fichiers indiquent qu'une instance est Amazon Linux. Il n'est pas nécessaire de lire un fichier ou de diviser la chaîne en champs, sauf si vous souhaitez connaître les valeurs spécifiques de la plateforme et de la version.

Optimisations des performances et des opérations

Noyau Amazon Linux 6.1

- AL2023 utilise les derniers pilotes pour les appareils Elastic Network Adapter (ENA) et Elastic Fabric Adapter (EFA). AL2023 se concentre sur les rétroportages de performances et de fonctionnalités pour le matériel de l'infrastructure Amazon EC2 .
- Les correctifs à chaud du noyau sont disponibles pour les types d'instance `x86_64` et `aarch64`. Cela réduit la nécessité de redémarrages fréquents.
- Toutes les configurations de construction et d'exécution du noyau incluent bon nombre des mêmes optimisations opérationnelles et de performances que. AL2

Sélection de la chaîne d'outils de base et indicateurs de création par défaut

- AL20.23 packages sont construits avec les optimisations du compilateur (`-O2`) activées par défaut
- AL2Les packages 023 sont conçus avec `x86-64v2` for `x86-64` systems (`-march=x86-64-v2`), et Graviton 2 ou supérieur pour `aarch64` (`-march=armv8.2-a+crypto -mtune=neoverse-n1`).

- AL2023 packages sont créés avec la vectorisation automatique activée (). `-ftree-vectorize`
- AL2023 packages sont créés avec l'optimisation du temps de liaison (LTO) activée.
- AL2023 utilise les versions mises à jour de Rust, Clang/LLVM, et Go.

Sélection du package et versions

- Certains rétroportages vers les principaux composants du système incluent plusieurs améliorations de performances pour l'exécution sur l' EC2 infrastructure Amazon, en particulier les instances Graviton.
- AL2023 est intégré à plusieurs Services AWS fonctionnalités. Cela inclut l' AWS CLI agent SSM, l'agent Amazon Kinesis et. CloudFormation
- AL2023 utilise Amazon Corretto comme kit de développement Java (JDK).
- AL2023 fournit des mises à jour des moteurs de base de données et des langages de programmation pour les nouvelles versions au fur et à mesure qu'elles sont publiées par des projets en amont. Les exécutions de langage de programmation dotées de nouvelles versions sont ajoutées lors de leur publication.

Déploiement dans un environnement cloud

- L'AMI AL2 023 de base et les images de conteneur sont fréquemment mises à jour pour prendre en charge le remplacement des instances par correctifs.
- Les mises à jour du noyau sont incluses dans les mises à jour AL2 023 de l'AMI. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'utiliser des commandes telles que `yum update` et `reboot` pour mettre à jour le noyau.
- Outre l'AMI AL2 023 standard, une AMI minimale et une image de conteneur sont également disponibles. Choisissez l'AMI minimale pour exécuter un environnement avec le nombre minimal de packages requis pour exécuter le service.
- Par défaut, AL2 023 AMIs et les conteneurs sont verrouillés sur une version spécifique des référentiels de packages. Il n'y a pas de mise à jour automatique lors de leur lancement. Cela signifie que vous avez toujours le contrôle du moment où vous ingérez une mise à jour de package. Vous pouvez toujours effectuer des tests dans un environnement bêta/gamma avant de passer à la production. En cas de problème, vous pouvez utiliser le chemin de restauration prévalidé.

Relation avec Fedora

AL2023 gère ses propres cycles de vie de publication et de support indépendamment de Fedora. AL2023 fournit des versions mises à jour de logiciels libres, une plus grande variété de packages et des versions fréquentes. Cela préserve les systèmes d'exploitation habituels basés sur le RPM.

La version généralement disponible (GA) de AL2 023 n'est pas directement comparable à une version spécifique de Fedora. La version AL2 023 GA inclut des composants de Fedora 34, 35 et 36. Certains composants sont identiques à ceux de Fedora et d'autres sont modifiés. D'autres composants ressemblent davantage à ceux de CentOS Stream 9 ou ont été développés indépendamment. Le noyau Amazon Linux provient des options de support à long terme disponibles sur kernel.org, choisies indépendamment de Fedora.

Personnalisé cloud-init

Le cloud-init package est une application open source qui démarre des images Linux dans un environnement de cloud computing. Pour plus d'informations, consultez la documentation [cloud-init](#).

AL2023 contient une version personnalisée de cloud-init. Avec cloud-init, vous pouvez spécifier ce qui arrive à votre instance au moment du démarrage.

Lorsque vous lancez une instance, vous pouvez utiliser les champs de données utilisateur pour transmettre des actions à cloud-init. Cela signifie que vous pouvez utiliser des images Amazon Machine (AMIs) communes pour de nombreux cas d'utilisation et les configurer de manière dynamique lorsque vous démarrez une instance. AL2023 utilise également cloud-init pour configurer le `ec2-user` compte.

AL2023 utilise le cloud-init actions dans `/etc/cloud/cloud.cfg.d` et `/etc/cloud/cloud.cfg`. Vous pouvez créer le vôtre cloud-init fichiers d'action dans le `/etc/cloud/cloud.cfg.d` répertoire. Cloud-init lit tous les fichiers de ce répertoire dans l'ordre lexicographique. Les fichiers ultérieurs remplacent les valeurs des fichiers plus anciens. Lorsque cloud-init lance une instance, le cloud-init le package effectue les tâches de configuration suivantes :

- Il définit les paramètres régionaux par défaut.
- Il définit le nom d'hôte.
- Il analyse et gère les données utilisateur.
- Il génère des clés SSH privées d'hôte.

- Il ajoute les clés SSH publiques d'un utilisateur à `.ssh/authorized_keys` pour faciliter la connexion et l'administration.
- Il prépare les référentiels pour la gestion des packages.
- Il traite les actions de package définies dans les données utilisateur.
- Il exécute les scripts utilisateur qui se trouvent dans les données utilisateur.
- Il monte les volumes de stockage d'instances, le cas échéant.
 - Par défaut, si le volume de stockage d'instances `ephemeral0` est présent et contient un système de fichiers valide, le volume de stockage d'instances est monté dans `/media/ephemeral0`. Sinon, il n'est pas monté.
 - Par défaut, pour les types d'instance `m1.small` et `c1.medium`, tous les volumes d'échange associés à l'instance sont montés.
 - Vous pouvez remplacer le montage du volume de stockage d'instance par défaut par ce qui suit cloud-init directive :

```
#cloud-config
mounts:
- [ ephemeral0 ]
```

Pour plus de contrôle sur les montages, voir [Montages dans le cloud-init](#) .

- Lorsqu'une instance est lancée, les volumes de stockage d'instances qui prennent en charge TRIM ne sont pas formatés. Avant de monter des volumes de stockage d'instances, vous devez partitionner et formater les volumes de stockage d'instances.

Pour plus d'informations, consultez la section [Support TRIM du volume de stockage d'instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

- Lorsque vous lancez vos instances, vous pouvez utiliser le module `disk_setup` pour partitionner et formater vos volumes de stockage d'instances.

Pour plus d'informations, consultez la section [Configuration du disque](#) dans le cloud-init .

Pour plus d'informations sur l'utilisation cloud-init avec SELinux, voir [Utiliser cloud-init pour activer enforcing le mode](#).

Pour plus d'informations sur cloud-init formats de données utilisateur, voir Formats de [données utilisateur](#) dans le cloud-init .

Mises à jour et fonctionnalités de sécurité

AL2023 fournit de nombreuses mises à jour et solutions de sécurité.

Rubriques

- [Gestion des mises à jour](#)
- [Sécurité dans le cloud](#)
- [SELinux modes](#)
- [Programme de conformité](#)
- [Serveur SSH par défaut](#)
- [Principales fonctionnalités d'OpenSSL 3](#)

Gestion des mises à jour

Appliquez les mises à jour de sécurité en utilisant DNF et versions du référentiel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#).

Sécurité dans le cloud

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit cela comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sécurité et conformité dans Amazon Linux 2023](#).

SELinux modes

Par défaut, SELinux est activé et réglé sur le mode permissif en AL2 023. En mode permissif, les refus d'autorisation sont journalisés mais ne sont pas appliqués.

Les SELinux politiques définissent les autorisations pour les utilisateurs, les processus, les programmes, les fichiers et les appareils. Avec SELinux, vous pouvez choisir l'une des deux politiques. Les politiques sont ciblées ou de sécurité multi-niveaux (MLS).

Pour plus d'informations sur SELinux les modes et les politiques, consultez [SELinux Modes de réglage pour AL2 023 le Wiki SELinux du projet](#).

Programme de conformité

Des auditeurs indépendants évaluent la sécurité et la conformité du AL2 023 ainsi que de nombreux programmes de AWS conformité.

Serveur SSH par défaut

AL2023 inclut OpenSSH 8.7. OpenSSH 8.7 désactive par défaut l'algorithme d'échange de clés `ssh-rsa`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration du serveur SSH par défaut](#).

Principales fonctionnalités d'OpenSSL 3

- Le protocole CMP (Certificate Management Protocol, RFC 4210) inclut à la fois le CRMF (RFC 4211) et le transfert HTTP (RFC 6712).
- A HTTP or HTTPS le client dans libcrypto prend en charge GET and POST actions, redirection, clair et ASN.1-le contenu codé, les proxys et les délais d'expiration.
- Le EVP_KDF fonctionne avec les principales fonctions de dérivation.
- Le EVP_MAC API fonctionne avec MACs.
- Noyau Linux TLS soutien.

Pour plus d'informations, consultez le [Guide de migration d'OpenSSL](#).

Service de mise en réseau

Le projet open source `systemd-networkd` est largement disponible dans les distributions Linux modernes. Le projet utilise un langage de configuration déclaratif similaire au reste du framework `systemd`. Ses principaux types de fichiers de configuration sont les fichiers `.link` et `.network`.

Le package `amazon-ec2-net-utils` génère des configurations spécifiques à l'interface dans le répertoire `/run/systemd/network`. Ces configurations permettent à la fois la IPv6 mise en réseau IPv4 et la mise en réseau sur les interfaces lorsqu'elles sont associées à une instance. Ces configurations installent également des règles de routage de stratégie qui permettent de garantir que le trafic d'origine locale est acheminé vers le réseau via l'interface réseau de l'instance correspondante. Ces règles garantissent que le trafic approprié est acheminé via l'Elastic Network Interface (ENI) à partir des adresses ou des préfixes associés. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ENI, consultez la section [Utilisation d'ENI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Vous pouvez personnaliser ce comportement réseau en plaçant un fichier de configuration personnalisé dans le répertoire `/etc/systemd/network` afin de remplacer les paramètres de configuration par défaut contenus dans `/run/systemd/network`.

La documentation [systemd.network](#) décrit comment le service `systemd-networkd` détermine la configuration qui s'applique à une interface spécifique. Il génère également des noms alternatifs, appelés *altnames*, pour que les interfaces soutenues par l'ENI reflètent les propriétés des différentes AWS ressources. Ces propriétés d'interface soutenues par l'ENI sont l'ENI ID et le champ `DeviceIndex` de la pièce jointe ENI. Vous pouvez faire référence à ces interfaces à l'aide de leurs propriétés lorsque vous utilisez différents outils comme la commande `ip`.

AL2 Les noms d'interface d'instance 023 sont générés à l'aide du schéma de dénomination des `systemd` emplacements. Pour plus d'informations, consultez [schéma de dénomination systemd.net](#).

En outre, AL2 023 utilise par défaut l'algorithme de planification des transmissions du réseau de gestion `fq_codel` active des files d'attente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [CoDeIVue d'ensemble](#).

Packages de chaîne d'outils de base glibc, gcc, binutils

Dans Amazon Linux, un sous-ensemble de packages est désigné sous le nom de packages de chaîne d'outils de base. La majeure partie des packages AL2023 de base bénéficient d'un support de cinq ans. Nous pouvons modifier la version d'un package, mais la prise en charge à long terme s'applique au package inclus dans la version d'Amazon Linux.

Ces trois packages de base fournissent une chaîne d'outils système utilisée pour créer la plupart des logiciels dans la distribution Amazon Linux.

Package	Définition	Objectif
glibc 2.34	Bibliothèque système C	Utilisée par la plupart des programmes binaires fournissant des fonctions standard et par l'interface entre les programmes et le noyau.
gcc 11.2	Suite de compilateurs gcc	Compile C, C++, Fortran.

Package	Définition	Objectif
binutils 2.35	Outils d'assemblage et de liaison, ainsi que d'autres outils binaires	Manipule ou inspecte des programmes binaires.

Nous recommandons que les mises à jour de n'importe quelle bibliothèque glibc soient suivies d'un redémarrage. Pour les mises à jour des packages qui contrôlent les services, il peut s'avérer suffisant de redémarrer les services pour récupérer les mises à jour. Cependant, un redémarrage du système garantit que toutes les mises à jour précédentes du package et de la bibliothèque sont terminées.

Outil de gestion de package

L'outil de gestion des logiciels par défaut dans la version AL2 0.2.3 est DNF. DNF est le successeur de YUM, l'outil de gestion des packages dans AL2.

DNF est similaire à YUM dans son utilisation. Nombreux DNF les commandes et les options de commande sont les mêmes que YUM commandes. Dans une commande d'interface de ligne de commande (CLI), `dnf` remplace `yum` dans la plupart des cas.

Par exemple, pour les AL2 `yum` commandes suivantes :

```
$ sudo yum install packagename
$ sudo yum search packagename
$ sudo yum remove packagename
```

En AL2 023, elles deviennent les commandes suivantes :

```
$ sudo dnf install packagename
$ sudo dnf search packagename
$ sudo dnf remove packagename
```

Dans AL2 023, la `yum` commande est toujours disponible, mais sous forme de pointeur vers la `dnf` commande. Ainsi, lorsque la `yum` commande est utilisée dans le shell ou dans un script, toutes les commandes et options sont identiques à DNF CLI. Pour plus d'informations sur les différences entre YUM CLI et le DNF CLI, voir [Modifications apportées à DNF CLI par rapport à YUM](#).

Pour une référence complète des commandes et des options associées à la commande `dnf`, reportez-vous à la page du man `man dnf`. Pour plus d'informations, voir [DNF Référence de commande](#).

Configuration du serveur SSH par défaut

Si vous avez des clients SSH datant d'il y a plusieurs années, il se peut qu'une erreur s'affiche lorsque vous vous connectez à une instance. Si l'erreur indique qu'aucun type de clé d'hôte correspondant n'a été trouvé, mettez à jour la clé d'hôte SSH pour résoudre ce problème.

Désactivation des signatures **ssh-rsa** par défaut

AL2023 inclut une configuration par défaut qui désactive l'ancien algorithme de clé `ssh-rsa` d'hôte et génère un ensemble réduit de clés d'hôte. Les clients doivent prendre en charge l'algorithme de clé d'hôte `ssh-ed25519` ou `ecdsa-sha2-nistp256`.

La configuration par défaut accepte n'importe lequel de ces algorithmes d'échange de clés :

- `curve25519-sha256`
- `curve25519-sha256@libssh.org`
- `ecdh-sha2-nistp256`
- `ecdh-sha2-nistp384`
- `ecdh-sha2-nistp521`
- `diffie-hellman-group-exchange-sha256`
- `diffie-hellman-group14-sha256`
- `diffie-hellman-group16-sha512`
- `diffie-hellman-group18-sha512`

Par défaut, AL2 023 génère `ed25519` et `ECDSA` héberge des clés. Les clients prennent en charge l'algorithme de clé d'hôte `ssh-ed25519` ou `ecdsa-sha2-nistp256`. Lorsque vous vous connectez par SSH à une instance, vous devez utiliser un client qui prend en charge un algorithme compatible, comme `ssh-ed25519` ou `ecdsa-sha2-nistp256`. Si vous devez utiliser d'autres types de clés, remplacez la liste des clés générées par un fragment `cloud-config` de données utilisateur.

Dans l'exemple suivant, `cloud-config` génère une clé d'hôte `rsa` avec les clés `ed25519` et `ecdsa`.

```
#cloud-config
ssh_genkeytypes:
- ed25519
- ecdsa
- rsa
```

Si vous utilisez une paire de clés RSA pour l'authentification par clé publique, votre client SSH doit prendre en charge une signature `rsa-sha2-256` ou `rsa-sha2-512`. Si vous utilisez un client incompatible et que vous ne pouvez pas effectuer de mise à niveau, réactivez la prise en charge de `ssh-rsa` sur votre instance. Pour réactiver le `ssh-rsa` support, activez la politique de chiffrement LEGACY du système à l'aide des commandes suivantes.

```
$ sudo dnf install crypto-policies-scripts
$ sudo update-crypto-policies --set LEGACY
```

Pour plus d'informations sur la gestion des clés d'hôte, consultez la section [Amazon Linux Host keys](#).

Fonctionnalité déconseillée en 2023 AL2

Les fonctionnalités obsolètes AL2 et absentes de la version AL2 023 sont documentées ici. Il s'agit de fonctionnalités telles que les fonctionnalités et les packages qui sont présents dans le AL2 023 AL2, mais pas dans celui-ci et qui ne seront pas ajoutés au AL2 023. Pour plus d'informations sur la durée pendant laquelle la fonctionnalité est prise en charge AL2, consultez la section [Fonctionnalité obsolète](#) dans. AL2

Il existe également une fonctionnalité dans AL2 023 qui est obsolète et sera supprimée dans une future version. Ce chapitre décrit en quoi consiste cette fonctionnalité, à quel moment elle n'est plus prise en charge et à quel moment elle sera supprimée d'Amazon Linux. Comprendre les fonctionnalités obsolètes vous aidera à déployer la version AL2 023 et à préparer la prochaine version majeure d'Amazon Linux.

Rubriques

- [Packages compat-](#)
- [Fonctionnalité obsolète abandonnée dans AL1, supprimée dans AL2](#)
- [Fonctionnalité déconseillée AL2 et supprimée dans AL2023](#)
- [Obsolète en 2013 AL2](#)

Packages **compat-**

Tous les packages AL2 avec le préfixe de **compat-** sont fournis pour assurer la compatibilité binaire avec les anciens binaires qui n'ont pas encore été reconstruits pour les versions modernes du package. Chaque nouvelle version majeure d'Amazon Linux ne reprendra aucun **compat-** package des versions précédentes.

Tous les **compat-** packages d'une version d'Amazon Linux (par exemple AL2) sont obsolètes et ne sont pas présents dans la version suivante (par exemple AL2 023). Nous recommandons vivement de reconstruire le logiciel en fonction des versions mises à jour des bibliothèques.

Fonctionnalité obsolète abandonnée dans AL1, supprimée dans AL2

Cette section décrit les fonctionnalités disponibles dans AL1 et celles qui ne le sont plus AL2.

Note

Dans le cadre de la phase de support de maintenance de AL1, certains packages avaient une date end-of-life (EOL) antérieure à la EOL de AL1. Pour plus d'informations, consultez la section [Déclarations de support AL1 du Package](#).

Note

Certaines AL1 fonctionnalités ont été abandonnées dans les versions précédentes. Pour plus d'informations, consultez les [notes AL1 de publication](#).

Rubriques

- [x86 32 bits \(i686\) AMIs](#)
- [aws-apitools-*remplacé par AWS CLI](#)
- [systemdremplace upstart dans AL2](#)

x86 32 bits (i686) AMIs

Dans le cadre de la [version 2014.09 de](#), AL1 Amazon Linux a annoncé qu'il s'agirait de la dernière version à produire du 32 bits. AMIs Par conséquent, depuis la [version 2015.03 de](#), AL1 Amazon Linux ne prend plus en charge l'exécution du système en mode 32 bits. AL2 offre un support d'exécution limité pour les binaires 32 bits sur des hôtes x86-64 et ne fournit pas de packages de développement permettant de créer de nouveaux binaires 32 bits. AL2023 n'inclut plus aucun package d'espace utilisateur 32 bits. Nous recommandons aux utilisateurs de terminer leur transition vers le code 64 bits avant de migrer vers la version AL2 023.

Si vous devez exécuter des fichiers binaires 32 bits sur AL2 023, il est possible d'utiliser l'espace utilisateur 32 bits depuis un AL2 AL2 conteneur exécuté au-dessus de 023. AL2

aws-apitools-*remplacé par AWS CLI

Avant la sortie du AWS CLI en septembre 2013, AWS a mis à disposition un ensemble d'utilitaires de ligne de commande, implémentés dans Java, qui permettait aux utilisateurs de passer des appels EC2 d'API Amazon. Ces outils ont été abandonnés en 2015, et ils sont AWS CLI devenus le moyen

préféré d'interagir avec Amazon EC2 APIs depuis la ligne de commande. L'ensemble des utilitaires de ligne de commande inclut les `aws-apitools-*` packages suivants.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`
- `aws-apitools-mon`

Le support en amont pour les `aws-apitools-*` packages a pris fin en mars 2017. Malgré l'absence de support en amont, Amazon Linux a continué à fournir certains de ces utilitaires de ligne de commande `aws-apitools-ec2`, notamment pour assurer la rétrocompatibilité aux utilisateurs. AWS CLI II s'agit d'un outil plus robuste et plus complet que les `aws-apitools-*` packages car il est activement maintenu et fournit un moyen de tout utiliser AWS APIs.

Les `aws-apitools-*` packages sont devenus obsolètes en mars 2017 et ne recevront plus de mises à jour. Tous les utilisateurs de l'un de ces packages doivent migrer vers le AWS CLI dès que possible. Ces packages ne sont pas présents dans AL2 023.

AL1 a également fourni les `aws-apitools-rds` packages `aws-apitools-iam` et, qui ont été déconseillés dans AL1 Amazon Linux et qui ne sont plus présents dans Amazon Linux à partir de AL2 maintenant.

systemd remplace upstart dans AL2

AL2 a été la première version d'Amazon Linux à utiliser le système `systemd` d'initialisation, `upstart` en AL1 le remplaçant. Toute configuration `upstart` spécifique doit être modifiée dans le cadre de la migration AL1 vers une version plus récente d'Amazon Linux. Il n'est pas possible de l'utiliser `systemd` sur AL1. Le passage de `upstart` à `systemd` peut donc être effectué que dans le cadre du passage à une version majeure plus récente d'Amazon Linux, telle que AL2 or AL2 023.

Fonctionnalité déconseillée AL2 et supprimée dans AL2023

Cette section décrit les fonctionnalités disponibles dans AL2 et celles qui ne sont plus disponibles dans AL2023.

Rubriques

- [Packages x86 \(i686\) 32 bits](#)
- [aws-apitools-*remplacé par AWS CLI](#)
- [awslogsobsolète au profit de l'agent Amazon Logs unifié CloudWatch](#)
- [bzrsystème de contrôle de révision](#)
- [cgroup v1](#)
- [log4jhotpatch \(\) log4j-cve-2021-44228-hotpatch](#)
- [lsb_release et le package system-lsb-core](#)
- [mccrypt](#)
- [OpenJDK \(7\) java-1.7.0-openjdk](#)
- [Python 2.7](#)
- [rsyslog-opensslremplace rsyslog-gnutls](#)
- [Service d'information réseau \(NIS\)/yp](#)
- [Plusieurs noms de domaine dans Amazon VPC create-dhcp-options](#)
- [Sun RPC dans glibc](#)
- [Empreinte digitale de la clé OpenSSH dans le journal audit](#)
- [ld.goldLinker](#)
- [ping6](#)
- [ftpPackage](#)

Packages x86 (i686) 32 bits

Dans le cadre de la [version 2014.09 de AL1](#), nous avons annoncé qu'il s'agirait de la dernière version à produire du 32 bits. AMIs Par conséquent, à compter de la [version 2015.03 de](#), AL1 Amazon Linux ne prend plus en charge l'exécution du système en mode 32 bits. AL2 fournit un support d'exécution limité pour les binaires 32 bits sur des hôtes x86-64 et ne fournit pas de packages de développement permettant de créer de nouveaux binaires 32 bits. AL2023 n'inclut plus aucun package d'espace utilisateur 32 bits. Nous recommandons aux clients de terminer leur transition vers le code 64 bits.

Si vous devez exécuter des fichiers binaires 32 bits sur AL2023, il est possible d'utiliser l'espace utilisateur 32 bits depuis un AL2 AL2 conteneur exécuté au-dessus de. AL2023

aws-apitools-* remplacé par AWS CLI

Avant la sortie du AWS CLI en septembre 2013, AWS a mis à disposition un ensemble d'utilitaires de ligne de commande, implémentés dans Java, qui permettaient aux clients de passer des appels d'API Amazon EC2. Ces outils ont été déconseillés en 2015, et sont AWS CLI devenus le moyen préféré d'interagir avec Amazon APIs EC2 depuis la ligne de commande. Cela inclut les `aws-apitools-*` packages suivants.

- `aws-apitools-as`
- `aws-apitools-cfn`
- `aws-apitools-common`
- `aws-apitools-ec2`
- `aws-apitools-elb`
- `aws-apitools-mon`

Le support en amont pour les `aws-apitools-*` packages a pris fin en mars 2017. Malgré l'absence de support en amont, Amazon Linux a continué à fournir certains de ces utilitaires de ligne de commande (tels que `aws-apitools-ec2`) afin de fournir une rétrocompatibilité aux clients. AWS CLI Il s'agit d'un outil plus robuste et plus complet que les `aws-apitools-*` packages car il est activement maintenu et fournit un moyen de tout utiliser AWS APIs.

Les `aws-apitools-*` packages sont devenus obsolètes en mars 2017 et ne recevront plus de mises à jour. Tous les utilisateurs de l'un de ces packages doivent migrer vers le AWS CLI dès que possible. Ces packages ne sont pas présents dans AL2023.

awslogs obsolète au profit de l'agent Amazon Logs unifié CloudWatch

Le [awslogs](#) package est obsolète dans AL2 et n'est plus présent dans AL2023. Il est remplacé par l'[agent Unified CloudWatch Logs](#), disponible dans le `amazon-cloudwatch-agent` package. Pour plus d'informations, consultez le [guide de l'utilisateur d'Amazon CloudWatch Logs](#).

bzr système de contrôle de révision

Le système de contrôle des révisions [GNU Bazaar](#) (`bzr`) est abandonné AL2 et n'est plus présent dans AL2023.

Il est `bzr` conseillé aux utilisateurs de migrer leurs référentiels vers `git`.

cgroup v1

AL2023 passe à la hiérarchie du groupe de contrôle unifié (cgroup v2), alors qu'il AL2 utilise cgroup v1. Comme cgroup v2 AL2 n'est pas compatible, cette migration doit être effectuée dans le cadre du passage à AL2023.

log4jhotpatch () **log4j-cve-2021-44228-hotpatch**

Note

Le `log4j-cve-2021-44228-hotpatch` package est obsolète AL2 et supprimé dans AL2023

En réponse à [CVE-2021-44228](#), Amazon Linux a publié une version empaquetée RPM du [Hotpatch pour Apache Log4j pour](#) et. AL1 AL2 Dans [l'annonce de l'ajout du hotpatch à Amazon Linux](#), nous avons noté que « l'installation du hotpatch ne remplace pas la mise à jour vers une version de log4j qui atténue le CVE-2021-44228 ou le CVE-2021-45046 ».

La mise à jour corrective à chaud était une mesure d'atténuation permettant de laisser le temps nécessaire au correctif log4j. La première version de disponibilité générale de AL2023 date de 15 mois après [CVE-2021-44228](#), AL2023 elle n'est donc pas livrée avec le hotpatch (activé ou non).

Il est conseillé aux clients qui exécutent leurs propres versions log4j sur Amazon Linux de s'assurer qu'ils ont effectué une mise à jour vers des versions non affectées par les [CVE-2021-44228](#) et les [CVE-2021-45046](#).

lsb_release et le package **system-lsb-core**

Historiquement, certains logiciels `lsb_release` appelaient la commande (AL2 fournie dans le `system-lsb-core` package) pour obtenir des informations sur la distribution Linux sur laquelle elle était exécutée. Le projet Linux Standards Base (LSB) a introduit cette commande et les distributions Linux l'ont adoptée. Les distributions Linux ont évolué pour utiliser le standard simplifié consistant à conserver ces informations dans `/etc/os-release` et d'autres fichiers connexes.

Le standard `os-release` est issu de `systemd`. Pour plus d'informations, consultez la [documentation systemd sur os-release](#) (langue française non garantie).

AL2023 n'est pas livré avec la `lsb_release` commande et n'inclut pas le `system-lsb-core` package. Le logiciel doit terminer la transition vers le standard `os-release` pour maintenir la compatibilité avec Amazon Linux et les autres distributions majeures de Linux.

mcrypt

La `mcrypt` bibliothèque et l'PHPextension associée ont été déconseillées dans AL2 et ne sont plus présentes dans. AL2023

Upstream a rendu [l'`mcryptextension` PHP obsolète dans la PHP version 7.1](#), qui a été publiée pour la première fois en décembre 2016 et dont la version finale a été publiée en octobre 2019.

La `mcrypt` bibliothèque en amont a [été publiée pour la dernière fois en 2007](#) et n'a pas effectué la migration depuis le contrôle des cvs révisions [SourceForge requise pour les nouveaux commits en 2017](#), le commit le plus récent (et seulement pour les 3 années précédentes) datant de 2011, supprimant la mention du projet ayant un mainteneur.

Il est conseillé à tous `mcrypt` les utilisateurs restants de porter leur code versOpenSSL, car il ne `mcrypt` sera pas ajouté AL2023.

OpenJDK (7) **java-1.7.0-openjdk**

Note

AL2023 fournit plusieurs versions d'[Amazon Corretto pour](#) prendre en charge les charges de travail basées. Java Les packages OpenJDK 7 sont obsolètes AL2 dans et ne sont plus présents dans. AL2023 Le plus ancien JDK disponible en AL2023 est fourni par Corretto 8.

Pour plus d'informations sur Java sur Amazon Linux, consultez[Javaen AL2 023](#).

Python 2.7

Note

AL2023 a supprimé Python 2.7, de sorte que tous les composants du système d'exploitation nécessitant Python sont écrits pour fonctionner avec Python 3. Pour continuer à utiliser une version de Python fournie et prise en charge par Amazon Linux, convertissez le code Python 2 en code pour Python 3.

Pour plus d'informations sur Python sur Amazon Linux, consultez [Python dans AL2023](#).

rsyslog-openssl remplace rsyslog-gnutls

Le `rsyslog-gnutls` package est obsolète dans AL2 et n'est plus présent dans AL2023. Le `rsyslog-openssl` doit être un remplacement direct pour toute utilisation du `rsyslog-gnutls` package.

Service d'information réseau (NIS)/yp

Le service d'information réseau (NIS), initialement appelé Pages Jaunes ou obsolète dans AL2, n'est plus présent dans AL2023. Cela inclut les packages suivants : `ypbind`, `ypserv`, `etyp-tools`. Cette fonctionnalité a été supprimée dans NIS les autres packages qui s'intègrent à AL2023.

Plusieurs noms de domaine dans Amazon VPC `create-dhcp-options`

Dans Amazon Linux 2, il était possible de transmettre plusieurs noms de domaine dans le `domain-name` paramètre à [create-dhcp-options](#), ce qui aurait pour résultat de `/etc/resolv.conf` contenir quelque chose comme `search foo.example.com bar.example.com`. Le DHCP serveur Amazon VPC envoie la liste des noms de domaine fournis à l'aide de l'option DHCP 15, qui ne prend en charge qu'un seul nom de domaine (voir la section 3.17 de la [RFC 2132](#)). Étant donné que `systemd-networkd` les utilisations pour la configuration réseau, qui suivent la RFC, cette fonctionnalité accidentelle n'est pas présente sur AL2023.

Voici ce que dit la [AWS CLI documentation Amazon VPC](#) : « Certains systèmes d'exploitation Linux acceptent plusieurs noms de domaine séparés par des espaces. Cependant, Windows et d'autres systèmes d'exploitation Linux traitent la valeur comme un domaine unique, ce qui entraîne un comportement inattendu. Si votre ensemble d'options DHCP est associé à un Amazon VPC doté d'instances exécutant des systèmes d'exploitation qui traitent la valeur comme un domaine unique, spécifiez un seul nom de domaine. »

Sur ces systèmes, par exemple, lorsque vous spécifiez deux domaines à l'aide de l'option DHCP 15 (qui n'en autorise qu'un), et comme AL2023 le [caractère d'espace n'est pas valide dans les noms de domaine](#), le caractère d'espace sera codé comme `tel032`, ce qui se traduira par un `/etc/resolv.conf` contenant `search foo.exmple.com032bar.example.com`.

Afin de prendre en charge plusieurs noms de domaine, un DHCP serveur doit utiliser l'option DHCP 119 (voir [RFC 3397, section 2](#)). Consultez le [guide de l'utilisateur Amazon VPC pour savoir](#) si cela est pris en charge par le serveur Amazon VPC DHCP.

Sun RPC dans **glibc**

L'implémentation de Sun RPC in **glibc** est déconseillée dans AL2 et supprimée dans AL2023. Il est conseillé aux clients de passer à l'utilisation de la **libtirpc** bibliothèque (disponible dans AL2 et AL2023) si une Sun RPC fonctionnalité est requise. L'adoption permet **libtirpc** également aux applications de prendre en charge IPv6.

Ce changement reflète l'adoption par la communauté au sens large de la **glibc** suppression en amont de cette fonctionnalité, par exemple la [suppression des Sun RPC interfaces **glibc** dans Fedora](#) et un [changement similaire dans Gentoo](#).

Empreinte digitale de la clé OpenSSH dans le journal **audit**

Plus tard dans le cycle de vie de AL2, un correctif a été ajouté au package OpenSSH pour émettre l'empreinte digitale utilisée pour l'authentification. Cette fonctionnalité n'est pas présente dans AL2023.

ld.goldLinker

L'**ld.gold** éditeur de liens est disponible dans AL2, et est supprimé dans AL2023. Les clients qui créent un logiciel qui fait explicitement référence à l'**gold** éditeur de liens doivent migrer vers l'éditeur de liens normal (**ld.bfd**).

Les [notes de publication de GNU Binutils en amont pour la version 2.44](#) (publiées en février 2025) font état de la suppression de **ld.gold** : « Contrairement à notre pratique précédente, dans cette version, l'archive tar binutils-2.44.tar ne contient pas les sources de l'éditeur de liens Gold. En effet, le gold linker est désormais obsolète et sera finalement supprimé à moins que des volontaires ne se présentent et ne proposent de poursuivre le développement et la maintenance. »

ping6

Dans AL2023, l'utilitaire standard est pris en charge de manière native IPv6, et le séparateur `n/bin/ping6` est plus nécessaire. In AL2023, `/usr/sbin/ping6` est un lien symbolique vers `/usr/bin/ping6` exécutable.

Ce changement fait suite à l'adoption par l'ensemble de la communauté de nouvelles **iputils** versions qui fournissent cette fonctionnalité, par exemple le [IPv6 changement de ping dans Fedora](#).

ftpPackage

Le ftp package n'AL2 est plus disponible dans Amazon Linux à partir de AL2 023. Cette décision a été prise dans le cadre de notre engagement continu en faveur de la sécurité, de la maintenabilité et des pratiques modernes de développement de logiciels. Dans le cadre (ou avant) de la migration vers AL2 023, nous vous recommandons de migrer toute utilisation de l'ancien ftp package vers l'une de ses alternatives.

Contexte

L'ancien ftp package n'a pas été activement maintenu en amont depuis de nombreuses années. La dernière mise à jour significative du code source a eu lieu au début des années 2000, et le référentiel source d'origine n'est plus disponible. Bien que certaines distributions Linux aient intégré des correctifs pour corriger des failles de sécurité, la base de code reste largement mal entretenue.

Solutions de remplacement recommandées

AL2023 propose plusieurs alternatives modernes et activement maintenues pour les fonctionnalités FTP :

`lftp`(disponible en AL2 023 AL2 et 2018)

Un programme de transfert de fichiers sophistiqué prenant en charge les protocoles FTP, HTTP, SFTP et autres. Il offre plus de fonctionnalités que le ftp client traditionnel et est activement maintenu.

Installation avec : `dnf install lftp`

`curl`(disponible en AL2 023 AL2 et 2018)

Un outil de ligne de commande polyvalent pour transférer des données avec FTP URLs, FTPS, HTTP, HTTPS et de nombreux autres protocoles.

Disponible par défaut en AL2 2023 via le `curl-minimal` package. Pour une prise en charge plus étendue des protocoles, vous pouvez éventuellement passer à `curl-full` l'utilisation de `dnf swap curl-minimal curl-full`.

`wget`(disponible en AL2 023 AL2 et 2018)

Utilitaire de ligne de commande non interactif permettant de télécharger des fichiers depuis le Web, compatible avec les protocoles HTTP, HTTPS et FTP.

Installation avec : `dnf install wget` (non installé par défaut dans toutes les images AL2 023)
`sftp`(disponible en AL2 023 AL2 et 2018)

Protocole de transfert de fichiers sécurisé qui fonctionne via SSH et fournit des transferts de fichiers cryptés.

Disponible par défaut dans le cadre du package OpenSSH.

Considérations concernant la migration

Si vos applications ou scripts dépendent de l'ancien `ftp` client, envisagez les approches de migration suivantes :

1. Mettez à jour les scripts pour utiliser des alternatives modernes : modifiez vos scripts pour utiliser `lftp`, `curl`, `wget`, ou à la `sftp` place de l'ancien `ftp` client.
2. Vérifiez les dépendances des packages : certaines applications peuvent répertorier le `ftp` package en tant que dépendance dans leurs métadonnées de package, même si elles ont depuis longtemps migré vers l'utilisation de protocoles modernes en interne. Dans ces cas, l'application peut fonctionner correctement le AL2 023 malgré l'absence `/usr/bin/ftp` du `ftp` package. Passez en revue les exigences réelles de votre application plutôt que de vous fier uniquement aux dépendances indiquées.
3. Mettre à jour les dépendances des applications : pour les applications que vous gérez et qui déclarent toujours une dépendance au `ftp` package mais ne l'utilisent pas réellement, mettez à jour les métadonnées du package pour supprimer cette dépendance inutile.

Considérations de sécurité

Le protocole FTP transmet les données, y compris les informations d'authentification, en texte clair. Pour les applications sensibles à la sécurité, nous recommandons vivement d'utiliser des alternatives cryptées telles que SFTP ou HTTPS, qui sont prises en charge par les outils alternatifs recommandés.

Obsolète en 2013 AL2

Cette section décrit les fonctionnalités qui existent dans la version AL2 023 et qui seront probablement supprimées dans une future version d'Amazon Linux. Chaque section décrit en quoi consiste cette fonctionnalité et à quel moment elle devrait être supprimée d'Amazon Linux.

 Note

Cette section sera mise à jour au fil du temps au fur et à mesure que l'écosystème Linux évolue et que les futures versions majeures d'Amazon Linux sont sur le point d'être publiées.

Rubriques

- [Support d'exécution 32 bits x86 \(i686\)](#)
- [aspell](#)
- [Berkeley DB \(\) libdb](#)
- [cron](#)
- [IMDSv1](#)
- [pcreversion 1](#)
- [System V init \(sysvinit\)](#)
- [Les packages EOL sont obsolètes](#)

Support d'exécution 32 bits x86 (i686)

AL2023 conserve la capacité d'exécuter des fichiers binaires x86 (i686) 32 bits. Il est probable que la prochaine version majeure d'Amazon Linux ne prendra plus en charge l'exécution de fichiers binaires d'espace utilisateur 32 bits.

aspell

Bien que le package AL2 023 soit fourni avec le `aspell` package, il est obsolète et sera supprimé dans la prochaine version majeure d'Amazon Linux. Il est conseillé aux clients de passer à des solutions de remplacement modernes telles que `hunspell` ou `enchant2`.

[La dépréciation de `aspell` in AL2 023 fait suite à un changement communautaire plus large, par exemple `aspell` la dépréciation en. Fedora](#)

Berkeley DB () **libdb**

AL2023 est livré avec la version 5.3.28 de la bibliothèque Berkeley DB (). `libdb` Il s'agit de la dernière version de Berkeley DB avant que la licence ne soit remplacée par la licence GNU Affero GPLv3 (AGPL), après la licence moins restrictive Sleepycat.

Dans la version AL2 023, peu de packages dépendent encore de Berkeley DB (`libdb`), et la bibliothèque sera supprimée dans la prochaine version majeure d'Amazon Linux.

Note

Le gestionnaire de `dnf` packages de AL2 023 conserve le support en lecture seule pour une base de données au format Berkeley DB (BDB). `rpm` Ce support sera supprimé dans la prochaine version majeure d'Amazon Linux.

La dépréciation de `libdb` fait suite à l'abandon de celle-ci par la communauté au sens large, par exemple la [libdbdépréciation](#) en Fedora

cron

Le `cronie` package a été installé par défaut sur l'AL2 AMI, fournissant un support pour la `crontab` méthode traditionnelle de planification des tâches périodiques. En AL2 023, `n-cronie` est pas inclus par défaut. Par conséquent, le support pour `n-crontab` est plus fourni par défaut.

Dans la version AL2 023, vous pouvez éventuellement installer le `cronie` package pour utiliser des `cron` tâches classiques. Nous vous recommandons de migrer vers les temporisateurs `systemd` en raison des fonctionnalités supplémentaires fournies par `systemd`.

Il est possible qu'une future version d'Amazon Linux, probablement la prochaine version majeure, ne prenne plus en charge les `cron` tâches classiques et complète la transition vers `systemd` les minuteries. Nous vous recommandons de ne plus utiliser `cron`.

IMDSv1

Par défaut, AL2 023 AMIs sont configurés pour être lancés en mode IMDSv2 -only, ce qui désactive l'utilisation de IMDSv1. Il est toujours possible d'utiliser AL2 023 lorsque cette option IMDSv1 est activée. Une future version d'Amazon Linux appliquera probablement l'option IMDSv2 -only.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'IMDS pour AMIs, consultez la section [Configurer l'AMI](#) dans le guide de l'EC2 utilisateur Amazon.

pcrereversion 1

L'ancien `pcrere` package est obsolète et sera supprimé dans la prochaine version majeure d'Amazon Linux. Le package `pcrere2` est son successeur. Bien que les premières versions de AL2 023 aient été

livrées avec un nombre limité de packages intégrés `pcr`, ces packages seront migrés vers `pcr2` la version 023. AL2 La `pcr` bibliothèque obsolète restera disponible en AL2 2023.

Note

La version obsolète de `pcr` ne recevra pas de mises à jour de sécurité pendant toute la durée de vie de AL2 2023. Pour plus d'informations sur le cycle de vie du `pcr` support et la durée pendant laquelle le package recevra les mises à jour de sécurité, consultez les [déclarations de support du package figurant sur le `pcr` package](#).

La dépréciation de `pcr` en faveur de `pcr2` fait suite à l'évolution plus large de la communauté dans cette direction, par exemple la [`pcr` dépréciation](#) en Fedora.

System V init (**sysvinit**)

Bien que AL2 023 conserve la rétrocompatibilité avec les scripts System V service (`init`), le `systemd` projet en amont, dans le cadre de sa [version v254](#), a annoncé la suppression de [la prise en charge des scripts de service System V](#) et indiqué que le support serait supprimé dans une future version de `systemd`. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [systemd](#).

AL2 La version 023 conservera la rétrocompatibilité avec les scripts System V service (`init`), mais les utilisateurs sont invités à passer à l'utilisation de fichiers `systemd` unités natifs afin de se préparer à la suppression de la prise en charge des scripts System V service (`init`) d'Amazon Linux, probablement dans la prochaine version majeure.

Les packages EOL sont obsolètes

Chaque package disponible dans la version AL2 023 est associé à une [déclaration de support](#) qui couvre les informations spécifiques à Amazon Linux. Ces déclarations couvrent le cœur du système d'exploitation et sa durée de vie, ainsi que les packages tels que [the section called “PHP”](#) et [the section called “Python”](#), dans lesquels AL2 023 propose plusieurs versions et chacune est prise en charge pendant la durée du projet Open Source en amont.

Dans AL2 023, vous pouvez obtenir des informations de support sur les packages à l'aide du gestionnaire de `dnf` packages. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Obtention des informations de support relatives aux packages](#).

Lorsqu'un package n'est plus pris en charge avant la fin de la version majeure d'Amazon Linux, il faut supposer que ce package est obsolète et ne sera pas présent dans la prochaine version majeure d'Amazon Linux.

Pour les packages tels que [the section called “PHP”](#) et [the section called “Python”](#), pour lesquels chaque version majeure d'Amazon Linux a été livrée avec plusieurs versions, chacune avec un cycle de vie de support différent, il est probable qu'ils continueront d'être présents dans les nouvelles versions majeures d'Amazon Linux, mais avec peu ou pas de chevauchement entre les versions principales des packages. Il est recommandé de tenir compte des délais de prise en charge des packages Amazon Linux lors de la sélection des dépendances.

Comparaison AL2 et AL2 023

Les rubriques suivantes décrivent les principales différences entre AL2 et AL2 023.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités déconseillées dans AL1, AL2, et AL2 023, consultez.

[Fonctionnalité déconseillée en 2023 AL2](#)

Rubriques

- [Packages ajoutés, mis à niveau et supprimés](#)
- [Support pour chaque version](#)
- [Modifications de dénomination et de gestion des versions](#)
- [Optimisations](#)
- [Origine dans plusieurs sources en amont](#)
- [Service système de mise en réseau](#)
- [Gestionnaire de packages](#)
- [Utilisation de cloud-init](#)
- [Prise en charge d'un bureau graphique](#)
- [Triplet de compilateur](#)
- [Packages x86 \(i686\) 32 bits](#)
- [lsb_release et le package system-lsb-core](#)
- [Extra Packages for Enterprise Linux \(EPEL\)](#)
- [Python 2.7 a été remplacé par Python 3](#)
- [Mises à jour de sécurité](#)
- [Mises à niveau déterministes pour la stabilité](#)
- [gp3 comme type de volume Amazon EBS par défaut](#)
- [Hiérarchie des groupes de contrôle unifiés \(cgroup v2\)](#)
- [systemd les minuteries remplacent cron](#)
- [Chaîne d'outils améliorée : gccbinutils, et glibc](#)
- [systemd le journal remplace rsyslog](#)
- [Dépendances de package minimisées](#)
- [Amazon Corretto en tant que machine virtuelle Java par défaut](#)
- [AWS CLIV2](#)

- [Démarrage sécurisé et préféré UEFI](#)
- [Modifications de la configuration par défaut du serveur SSH](#)
- [AL2023 le noyau change de AL2](#)
- [/tmp est maintenant tmpfs](#)
- [Modifications apportées à l'AMI et à l'image du conteneur](#)
- [Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023 AMIs](#)
- [Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023 Minimal AMIs](#)
- [Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs de base Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023](#)

Packages ajoutés, mis à niveau et supprimés

AL2023 contient des milliers de logiciels pouvant être utilisés. Pour une liste complète de tous les packages ajoutés, mis à niveau ou supprimés en AL2 023 par rapport aux versions précédentes d'Amazon Linux, voir [Modifications de packages en AL2 023](#).

Pour demander l'ajout ou la modification d'un package en AL2 023, signalez un problème dans le référentiel [amazon-linux-2023](#) sur GitHub.

Support pour chaque version

Pour AL2 2023, nous offrons cinq ans de soutien.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Cadence de publication](#).

Modifications de dénomination et de gestion des versions

AL2Le 023 prend en charge les mêmes mécanismes que ceux utilisés AL2 pour l'identification des plateformes. AL2023 introduit également de nouveaux fichiers pour l'identification des plateformes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Dénomination et gestion des versions](#).

Optimisations

AL2023 optimise le temps de démarrage afin de réduire le délai entre le lancement de l'instance et l'exécution de la charge de travail du client. Ces optimisations concernent la configuration du noyau.

de l' EC2 instance Amazon, les `cloud-init` configurations et les fonctionnalités intégrées aux packages du système d'exploitation tels que `kmod` et `systemd`

Pour plus d'informations sur les optimisations, consultez [Optimisations des performances et des opérations](#).

Origine dans plusieurs sources en amont

AL2023 est basé sur le RPM et inclut des composants provenant de plusieurs versions de Fedora et d'autres distributions, telles que CentOS 9 Stream. Le noyau Amazon Linux provient des versions de support à long terme (LTS) provenant directement de [kernel.org](#) et choisies indépendamment des autres distributions.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Relation avec Fedora](#).

Service système de mise en réseau

Le service `systemd-networkd` système gère les interfaces réseau en AL2 023. Il s'agit d'un changement par rapport à AL2, qui utilise ISC `dhclient` ou `dhc1ient`.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Service de mise en réseau](#).

Gestionnaire de packages

L'outil de gestion des logiciels par défaut sur AL2 023 est DNF. DNF est le successeur de YUM l'outil de gestion de packages dans AL2.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Outil de gestion de package](#).

Utilisation de cloud-init

Dans AL2 023, `cloud-init` gère le référentiel de packages. Par défaut, dans les versions antérieures d'Amazon Linux, `cloud-init` installait les mises à jour de sécurité. Ce n'est pas la valeur par défaut pour AL2 023. Les nouvelles fonctionnalités de mise à niveau déterministes pour la mise `releasever` à jour au lancement décrivent la méthode AL2 023 pour activer les mises à jour des packages au lancement. Pour plus d'informations, consultez [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#) et [Mises à niveau déterministes pour la stabilité](#).

Avec AL2 023, vous pouvez utiliser cloud-init avec SELinux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utiliser cloud-init pour activer enforcing le mode](#).

Cloud-init charge le contenu de configuration avec cloud-init à partir d'emplacements distants via HTTP(S). Dans les versions antérieures, Amazon Linux ne vous avertit pas quand des ressources distantes ne sont pas disponibles. En AL2 023, l'indisponibilité des ressources distantes crée une erreur fatale et l'cloud-init exécution échoue. Ce changement de comportement de AL2, fournit un comportement par défaut « échec fermé » plus sûr.

Pour plus d'informations, consultez [Personnalisé cloud-init](#) et la [documentation cloud-init](#) (langue française non garantie).

Prise en charge d'un bureau graphique

AL2023 propose un environnement de bureau graphique basé sur GNOME depuis la version 2023.7, en remplacement du bureau MATE utilisé dans. AL2 Cette version offre aux utilisateurs une expérience de bureau différente tout en conservant les performances optimisées pour le cloud de AL2 023. L'environnement de bureau GNOME propose diverses options de personnalisation, des fonctionnalités d'intégration au système et une conception d'interface utilisateur distincte, offrant aux utilisateurs une alternative à l'environnement de bureau MATE précédent. Consultez la [AL2023 Bureau graphique](#) page pour plus de détails.

Triplet de compilateur

AL2023 définit le triplet du compilateur pour GCC et LLVM pour indiquer qu'il s'agit du fournisseur.

Ainsi, ils AL2 aarch64-redhat-linux-gcc deviennent aarch64-amazon-linux-gcc AL2 023.

Cela devrait être totalement transparent pour la plupart des utilisateurs et pourrait n'affecter que ceux qui construisent des compilateurs sur AL2 023.

Packages x86 (i686) 32 bits

Dans le cadre de la [version 2014.09](#), AL1 il a été annoncé qu'il s'agirait de la dernière version à produire du 32 bits. AMIs Ainsi, depuis la [version 2015.03 de](#), AL1 Amazon Linux ne prend plus en charge l'exécution du système en mode 32 bits. AL2 offrait un support d'exécution limité pour les fichiers binaires 32 bits sur des hôtes x86 à 64 bits et ne fournissait pas de packages de

développement permettant de créer de nouveaux fichiers binaires 32 bits. AL2023 n'inclut plus aucun package d'espace utilisateur 32 bits. Nous vous recommandons de terminer votre transition vers le code 64 bits.

Si vous devez exécuter des fichiers binaires 32 bits sur AL2 023, il est possible d'utiliser l'espace utilisateur 32 bits depuis un AL2 AL2 conteneur exécuté au-dessus de 023. AL2

lsb_release et le package system-lsb-core

Historiquement, certains logiciels `lsb_release` appelaient la commande (AL2 fournie dans le `system-lsb-core` package) pour obtenir des informations sur la distribution Linux sur laquelle elle était exécutée. Le projet Linux Standards Base (LSB) a introduit cette commande et les distributions Linux l'ont adoptée. Les distributions Linux ont évolué pour utiliser le standard simplifié consistant à conserver ces informations dans `/etc/os-release` et d'autres fichiers connexes.

Le standard `os-release` est issu de `systemd`. Pour plus d'informations, consultez la [documentation systemd sur os-release](#) (langue française non garantie).

AL2023 n'est pas livré avec la `lsb_release` commande et n'inclut pas le `system-lsb-core` package. Le logiciel doit terminer la transition vers le standard `os-release` pour maintenir la compatibilité avec Amazon Linux et les autres distributions majeures de Linux.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL)

Warning

L' AL2 epelExtra a activé le EPEL7 référentiel tiers. Depuis le 30/06/2024, le EPEL7 référentiel tiers n'est plus maintenu.

Ce référentiel tiers ne fera l'objet d'aucune future mise à jour. Cela signifie qu'il n'y aura aucun correctif de sécurité pour les packages dans le référentiel EPEL.

Cette section traitera des options de la version AL2 023 pour les packages trouvés dans EPEL.

Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) est un projet de la communauté Fedora dont l'objectif est de créer un grand ensemble de packages pour les systèmes d'exploitation Linux d'entreprise. Le projet a principalement produit RHEL et CentOS empaqueté. AL2 offre un haut niveau de compatibilité avec CentOS 7. Par conséquent, de nombreux EPEL7 packages fonctionnent sur AL2.

Aucune EPEL version binaire n'est compatible avec AL2 023. Cependant, les clients qui souhaitent utiliser leurs EPEL7 packages dans AL2 023 ont plusieurs options. Certains EPEL packages proposent des alternatives dans AL2 023, tandis que d'autres sont fournis dans le cadre de [Packages supplémentaires pour Amazon Linux](#).

 Warning

Ajoutez uniquement des référentiels conçus pour être utilisés avec AL2 023.

Bien que les référentiels conçus pour d'autres distributions puissent fonctionner aujourd'hui, rien ne garantit qu'ils continueront à fonctionner avec une mise à jour de package en AL2 023 ou avec un référentiel non conçu pour être utilisé avec AL2 023.

Cette page fournit des informations sur les EPEL7 packages utilisés par les clients sur AL2 et leurs homologues AL2 023.

Pour le reste des packages, les clients pourront peut-être utiliser des packages supplémentaires pour Amazon Linux (SPAL). SPAL fournit des milliers de EPEL9 packages, conçus spécifiquement pour Amazon Linux 2023, mais ces packages ne sont pas couverts par les plans de AWS support. Ces moyens ne CVEs sont pas suivis pour les packages SPAL, et les correctifs ne sont fournis que lorsqu'ils sont disponibles en amont.

 Important

Consultez la documentation [Packages supplémentaires pour Amazon Linux](#) avant de l'utiliser.

Rubriques

- [axel- HTTP/FTP client](#)
- [brotliet libbrotli - compression](#)
- [collectd- Démon de collecte de statistiques](#)
- [cpulimit- Limiteur d'utilisation du processeur](#)
- [exim- agent de transfert de courrier](#)
- [fuse3- Système de fichiers dans l'espace utilisateur \(FUSE\) v3](#)
- [ganglia- Système de surveillance distribué](#)
- [git-lfs- contrôle de version de gros fichiers avec Git](#)

- [haveged- une source d'entropie utilisant l'algorithme HAVEGE](#)
- [inotify-tools- outils de ligne de commande inotify](#)
- [iperf- Indice TCP/UDP de performance](#)
- [jemalloc- malloc implémentation alternative](#)
- [libbsd- Bibliothèque de fonctions compatible BSD](#)
- [libserf- Bibliothèque cliente HTTP](#)
- [libzstd- bibliothèque de compression zstd](#)
- [lighttpdserveur Web](#)
- [lshell- une coque restreinte](#)
- [monit- moniteur de processus, de fichiers, de répertoires et de périphériques](#)
- [nodejs](#)
- [perl-Config-General](#)
- [python2-lockfile- verrouillage de fichiers](#)
- [python2-rsa- RSA en Python pur](#)
- [python2-simplejson- Routines JSON pour Python 2](#)
- [rkhunter- Chasseur de rootkits](#)
- [rssh- un shell restreint à utiliser avec OpenSSH](#)
- [sscg- générateur de certificats SSL auto-signés](#)
- [stress- Test de résistance](#)
- [stress-ng- Test de résistance](#)
- [tmpwatch- supprime les fichiers en fonction de l'heure du dernier accès](#)
- [xmlstarlet- utilitaires XML en ligne de commande](#)

axel- HTTP/FTP client

Le axel package était arrivé et n'a jamais été expédié dans EPEL7 le cadre d'Amazon Linux. Les alternatives disponibles en AL2 023 sont curl et wget

Warning

-S Possibilité d'axel utiliser une http connexion non cryptée pour découvrir les miroirs d'un fichier.

Il est vivement recommandé de migrer toute utilisation de `axel` vers l'un `curl` ou `autowget`.

brotli **libbrotli** - compression

Les `libbrotli` packages `brotli` et `libbrotli` étaient disponibles EPEL7, alors que seul le `brotli` package était disponible dans le AL2 noyau.

Les `libbrotli` forfaits `brotli` et sont inclus dans le AL2 023.

Le `brotli` package peut être installé le AL2 023 avec la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install brotli
```

Le `libbrotli` package peut être installé le AL2 023 avec la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbrotli
```

collectd- Démon de collecte de statistiques

Le `collect` package était inclus EPEL7, et était également disponible dans les versions `collectd` et `collectd-python3` AL2 Extras.

Le `collectd` package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install collectd
```

cpulimit- Limiteur d'utilisation du processeur

Dans Amazon Linux 2023, `systemd` fournit des fonctionnalités permettant de limiter l'utilisation du processeur par des processus ou des groupes de processus. Cette fonctionnalité est également facile à utiliser pour n'importe quel `systemd` service.

Il existe de puissantes fonctionnalités de contrôle des ressources `systemd` qui peuvent être utilisées pour garantir que toute tâche ou groupe de tâches est limité dans les ressources qu'il peut consommer. Pour plus d'informations, consultez la documentation [systemd.resource-control](#) en amont, ainsi que le. [Limiter l'utilisation des ressources du processus en AL2 2023 en utilisant systemd](#)

exim- agent de transfert de courrier

Le **exim** package était disponible EPEL7 et était auparavant disponible en AL1. Amazon Linux 2023 fournit à la fois le **postfix** et les agents de transfert de **sendmail** courrier (MTAs).

fuse3- Système de fichiers dans l'espace utilisateur (FUSE) v3

Le **fuse3** colis (y compris **fuse3-libs** et **fuse3-devel**) était prêt EPEL7. Ces packages font partie de AL2 023, et chacun peut être installé en exécutant la commande appropriée suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-libs
```

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install fuse3-devel
```

ganglia- Système de surveillance distribué

Le **ganglia** package était disponible EPEL7 et était auparavant disponible en AL1. Il n'a pas été expédié avec AL2.

Le projet en amont a connu une période d'inactivité au cours de laquelle certaines questions ouvertes n'ont pas été traitées. Bien que des activités aient été menées récemment dans le cadre du projet en amont, il n'est pas prévu de l'ajouter **ganglia** à AL2 023.

git-lfs- contrôle de version de gros fichiers avec Git

Le **git-lfs** colis était là EPEL7. Dans Amazon Linux 2023, le **git-lfs** package est inclus dans le référentiel principal. Le AL2 023, **git-lfs** peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install git-lfs
```

haveged- une source d'entropie utilisant l'algorithme HAVEGE

Le **haveged** colis était là EPEL7. Amazon Linux 2023 est fourni avec des sources d'entropie préconfigurées, qui ne nécessitent pas l'utilisation de **haveged**.

inotify-tools- outils de ligne de commande inotify

Le `inotify-tools` package était dedans EPEL7 et est inclus dans le AL2 023.

Note

En AL2 023, `systemd` prend en charge l'activation basée sur le chemin, qui peut être utilisée pour agir sur des événements tels que l'existence ou la modification d'un chemin. Une grande partie de ce qui `inotify-tools` est utilisé peut désormais être mieux accomplie de manière plus fiable grâce à l'activation des `systemd` chemins. Pour plus d'informations, consultez [systemd.path](#).

Le `inotify-tools` package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install inotify-tools
```

iperf- Indice TCP/UDP de performance

Le package de la `iperf` version 2 était disponibleEPEL7, et était également disponible dans l'testing AL2 Extra. et était également disponible dans AL1

Note

Le `iperf3` package est également disponible, fournissant la version 3 de `iperf`.

Le `iperf` package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install iperf
```

jemalloc- **malloc** implémentation alternative

Le `jemalloc` package était inclus EPEL7 et était disponible dans les versions `lamp-mariadb10.2-php7.2` et `mariadb10.5 AL2 Extras`.

Le `jemalloc` package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install jemalloc
```

libbsd- Bibliothèque de fonctions compatible BSD

Le `libbsd` package était inclus EPEL7 et était également disponible dans l'`testing` AL2 Extra.

Le `libbsd` package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd
```

Les fichiers de développement pour `libbsd` peuvent être installés en exécutant la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libbsd-devel
```

libserf- Bibliothèque cliente HTTP

Le `libserf` colis était làEPEL7. Le `libserf` package est fourni dans Amazon Linux 2023. Il peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libserf
```

libzstd- bibliothèque de compression zstd

Le `libzstd` package était dans le AL2 noyau, ainsi que dansEPEL7. Le `libzstd` package fait également partie du AL2 023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libzstd
```

lighttpdserveur Web

Le `lighttpd` package était disponible EPEL7 et était auparavant disponible en AL1. Amazon Linux 2023 fournit à la fois le serveur Apache `httpd` et `nginx` le serveur Web.

lshe11- une coque restreinte

Le lshe11 package n'a jamais été expédié dans le cadre d'Amazon Linux. Il était disponible en EPEL6. Le [référentiel d'empaquetage de Fedora lshe11](#) explique [pourquoi il n'a pas été empaqueté](#) dans EPEL7 Fedora 30. Il a également été [supprimé de Debian](#).

[Le lshe11 projet en amont n'est plus activement maintenu et contient des éléments critiques connus non corrigés CVEs : CVE-2016-6902 et CVE-2016-6903.](#)

L'alternative suggérée dans le bogue de Debian [rssh](#) n'est pas non plus maintenue en amont, l'auteur invoquant des problèmes de sécurité irréparables comme raison.

Pour ces raisons, aucun ajout lshe11 à AL2 023 n'est prévu.

monit- moniteur de processus, de fichiers, de répertoires et de périphériques

Dans Amazon Linux 2023, systemd fournit un large éventail de fonctionnalités pour la surveillance, le démarrage, l'arrêt et le redémarrage des services. Cela inclut la limitation du débit des redémarrages, l'attente entre les tentatives de redémarrage et le démarrage d'un autre service en cas de défaillance. Pour plus d'informations, consultez la documentation de [systemd.service](#).

Dans AL2 023, systemd prend également en charge l'activation basée sur le chemin, qui peut être utilisée pour agir sur des événements tels que l'existence ou la modification d'un chemin. Pour plus d'informations, consultez [systemd.path](#).

Il existe des options de configuration communes pour les systemd unités qui permettent de spécifier les dépendances, les conditions et les actions à entreprendre en cas de réussite ou d'échec. Pour plus d'informations, consultez la documentation de [systemd.unit](#).

Il existe de puissantes fonctionnalités de contrôle des ressources systemd qui peuvent être utilisées pour garantir que toute tâche de surveillance n'utilise pas trop de processeur ou de mémoire. Pour plus d'informations, consultez [systemd.resource-control](#).

nodejs

Le package de la nodejs version 16 était inclus et nodejs est maintenant inclus dans la version AL2 023. EPEL7 Au moment de la rédaction, les nodejs versions 18 et 20 étaient toutes deux

disponibles en AL2 2023. Vous pouvez installer nodejs 18 sur AL2 023 avec la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs
```

Vous pouvez installer nodejs 20 sur AL2 023 avec la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nodejs20
```

perl-Config-General

Le perl-Config-General package était inclus EPEL7 et est maintenant inclus dans AL2 023. Vous pouvez installer le perl-Config-General package dans AL2 023 à l'aide de la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install perl-Config-General
```

Les modules Perl peuvent également être installés en demandant DNF d'installer le package qui fournit un module Perl particulier. Avec cette méthode, vous pouvez utiliser le nom de module Perl, plus familier, plutôt que le nom du package du système d'exploitation.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'perl(Config:General)'
```

python2-lockfile- verrouillage de fichiers

Le python2-lockfile colis était prêt EPEL7 et AL2 comprenait un python-lockfile colis. En AL2 023 [Python 2.7 a été remplacé par Python 3](#), une variante Python 2 de ce package ne sera donc pas ajoutée à AL2 023.

La version Python 3 de ce package est incluse dans la version AL2 023. Vous pouvez installer le python3-lockfile package dans AL2 023 à l'aide de l'une des commandes suivantes :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-lockfile
```

Les modules Python peuvent également être installés en demandant DNF d'installer le package qui fournit un module Python particulier.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(lockfile)'
```

python2-rsa- RSA en Python pur

Le python2-rsa colis était prêt EPEL7 et AL2 comprenait un python2-rsa colis. En AL2 023 [Python 2.7 a été remplacé par Python 3](#), une variante Python 2 de ce package ne sera donc pas ajoutée à AL2 023.

La version Python 3 de ce package est incluse dans la version AL2 023. Vous pouvez installer le python3-rsa package dans AL2 023 à l'aide de l'une des commandes suivantes :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-rsa
```

Les modules Python peuvent également être installés en demandant DNF d'installer le package qui fournit un module Python particulier.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(rsa)'
```

python2-simplejson- Routines JSON pour Python 2

Le python2-simplejson colis était là EPEL7. En AL2 023 [Python 2.7 a été remplacé par Python 3](#), une variante Python 2 de ce package ne sera donc pas ajoutée à AL2 023.

La version Python 3 de ce package est incluse dans la version AL2 023. Vous pouvez installer le python3-simplejson package dans AL2 023 à l'aide de la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install python3-simplejson
```

Les modules Python peuvent également être installés en demandant DNF d'installer le package qui fournit un module Python particulier.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install 'python3dist(simplejson)'
```

rkhunter- Chasseur de rootkits

Le rkhunter forfait est inclus dans le AL2 023 avec chkrootkit.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install rkhunter
```



```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install chkrootkit
```

rsch- un shell restreint à utiliser avec OpenSSH

Le **rsch** colis était làEPEL7. Le [rsch](#) package en amont n'est pas maintenu, l'auteur invoquant des problèmes de sécurité irréparables comme raison.

L'auteur invoquant des problèmes de sécurité irréparables, il n'est pas prévu **rsch** d'ajouter à AL2 023.

sscg- générateur de certificats SSL auto-signés

Le **sscg** package était dans le AL2 noyau, ainsi que dansEPEL7. Le **sscg** package fait également partie du AL2 023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install sscg
```

stress- Test de résistance

Le **stress** package était enEPEL7, et était également disponible en AL1

Le **stress** package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress
```

stress-ng- Test de résistance

Le **stress-ng** package était inclus EPEL7 et était également disponible dans l'testing AL2 Extra.

Le **stress-ng** package est inclus dans AL2 023 et peut être installé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install stress-ng
```

tmpwatch- supprime les fichiers en fonction de l'heure du dernier accès

Dans Amazon Linux 2023, cette fonctionnalité est fournie par [systemd-tmpfiles](#).

xmlstarlet- utilitaires XML en ligne de commande

Le xmlstarlet package était arrivé EPEL7 et n'est pas disponible en AL2 2023.

Le package en amont n'a pas été modifié depuis 9 ans (dernière modification en août 2014). Pendant les quatre années précédentes (au moins depuis juillet 2010), une demande pour un nouveau responsable est restée sans réponse. C'est pour cette raison qu'il n'est pas prévu d'ajouter xmlstarlet à AL2 023.

Python 2.7 a été remplacé par Python 3

AL2 fournit des correctifs de support et de sécurité pour Python 2.7 jusqu'en juin 2025, dans le cadre de notre engagement de support à long terme (LTS) pour les packages AL2 principaux. Cette prise en charge s'étend au-delà de la déclaration de la communauté Python 2.7 end-of-life de janvier 2020 en amont.

AL2 utilise le gestionnaire de yum paquets, qui dépend fortement de Python 2.7. En version AL2 023, le gestionnaire de dnf packages a migré vers Python 3 et n'a plus besoin de Python 2.7. AL2023 est complètement passé à Python 3.

Note

AL2023 a supprimé Python 2.7, de sorte que tous les composants du système d'exploitation nécessitant Python sont écrits pour fonctionner avec Python 3. Pour continuer à utiliser une version de Python fournie et prise en charge par Amazon Linux, convertissez le code Python 2 en code pour Python 3.

Pour plus d'informations relatives à Python sur Amazon Linux, consultez [Pythondans AL2023](#).

Mises à jour de sécurité

Amazon Linux 2023 améliore le durcissement présent dans AL2. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Sécurité et conformité dans Amazon Linux 2023](#). Pour plus d'informations sur les modifications apportées au renforcement du noyau par AL2 rapport à. [Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité](#)

Rubriques

- [SELinux](#)
- [OpenSSL 3](#)
- [IMDSv2](#)
- [Suppression de la mise à jour corrective à chaud log4j \(log4j-cve-2021-44228-hotpatch\)](#)

SELinux

Par défaut, Security Enhanced Linux (SELinux) car AL2 023 est enabled réglé sur permissive mode. En mode permissive, les refus d'autorisation sont journalisés mais ne sont pas appliqués.

SELinux est une fonctionnalité de sécurité du noyau Amazon Linux, qui figurait disabled dans AL2. SELinux est un ensemble de fonctionnalités et d'utilitaires du noyau qui fournit une architecture de contrôle d'accès obligatoire (MAC) aux principaux sous-systèmes du noyau.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [SELinux Modes de réglage pour AL2 023](#).

Pour plus d'informations sur SELinux les référentiels, les outils et les politiques, voir [SELinux Carnet de notes](#), [Types de SELinux politiques](#) et [SELinux Projet](#).

OpenSSL 3

AL2023 contient la boîte à outils de Open Secure Sockets Layer version 3 (OpenSSL 3) cryptographie. AL2023 supports TLS 1.3 et protocoles TLS 1.2 réseau.

Par défaut, AL2 est livré avec OpenSSL 1.0.2. Vous pouvez générer des applications avec OpenSSL 1.1.1.

Pour plus d'informations sur OpenSSL, consultez le [guide de migration OpenSSL](#) (langue française non garantie).

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez [Mises à jour et fonctionnalités de sécurité](#).

IMDSv2

Par défaut, toutes les instances lancées avec l'AMI AL2 023 nécessitent IMDSv2 -only et votre limite de sauts par défaut sera définie sur 2 pour permettre la prise en charge de la charge de travail conteneurisée. Cela se fait en définissant le paramètre `imds-support` sur `v2.0`. Pour plus d'informations, consultez [Configurer l'AMI](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Note

La durée de validité du jeton de session peut avoir une valeur quelconque entre 1 seconde et 6 heures. Les adresses vers lesquelles diriger les demandes API pour les requêtes IMDSv2 sont les suivantes :

- IPv4: 169,254,169,254
- IPv6: fd00:ec2:254

Vous pouvez remplacer manuellement ces paramètres et les activer à IMDSv1 l'aide des propriétés de lancement de l'option Instance Metadata. Vous pouvez également utiliser les contrôles IAM pour appliquer différents IMDS paramètres. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation du service de métadonnées d'instance, consultez [Utiliser IMDSv2](#), [configurer les options de métadonnées d'instance pour les nouvelles instances](#) et [Modifier les options de métadonnées d'instance pour les instances existantes](#), dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Suppression de la mise à jour corrective à chaud log4j (**log4j - cve-2021-44228-hotpatch**)

Note

AL2023 n'est pas expédié avec le log4j -cve-2021-44228-hotpatch colis.

En réponse à [CVE-2021-44228](#), Amazon Linux a publié une version emballée RPM du [Hotpatch pour Apache Log4j pour](#) et. AL1 AL2 Dans l'[annonce de l'ajout du correctif à chaud pour Amazon Linux](#), nous avons noté que « l'installation de la mise à jour corrective à chaud ne remplace pas la mise à jour vers une version log4j qui atténue les CVE-2021-44228 ou les CVE-2021-45046 ».

La mise à jour corrective à chaud était une mesure d'atténuation permettant de laisser le temps nécessaire au correctif log4j. La première version de disponibilité générale (GA) de AL2 023 a eu lieu 15 mois après [CVE-2021-44228](#). La version AL2 023 n'est donc pas livrée avec le hotpatch (activé ou non).

[Les utilisateurs qui exécutent leurs propres log4j versions sur Amazon Linux doivent s'assurer qu'ils ont mis à jour les versions non affectées par CVE-2021-44228 ou CVE-2021-45046.](#)

AL2Le 023 fournit des conseils [Mise à jour d'AL2023](#) pour que vous puissiez vous tenir au courant des correctifs de sécurité. Les avis de sécurité sont publiés dans le [Centre de sécurité Amazon Linux](#).

Mises à niveau déterministes pour la stabilité

Grâce à la fonctionnalité de mise à niveau déterministe via des référentiels versionnés, chaque AL2 AMI 023 est verrouillée par défaut sur une version de référentiel spécifique. Vous pouvez utiliser des mises à niveau déterministes pour améliorer la cohérence entre les versions et les mises à jour des packages. Chaque version, majeure ou mineure, inclut une version de référentiel spécifique.

Nouveau avec AL2 023, la mise à niveau déterministe est activée par défaut. Il s'agit d'une amélioration par rapport à la méthode de verrouillage manuelle et incrémentielle utilisée dans les versions antérieures AL2 et dans d'autres versions antérieures.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#).

gp3 comme type de volume Amazon EBS par défaut

L'AMI AL2 023 et AL2 les deux utilisent le système de fichiers du système de fichiers racine. Pour AL2 023, les mkfs options du système de fichiers du périphérique racine sont encore optimisées pour Amazon EC2. AL2023 prend également en charge un certain nombre d'autres systèmes de fichiers que vous pouvez utiliser sur d'autres volumes pour répondre à vos besoins spécifiques.

AL2023 AMIs utilise les volumes Amazon EBS par défaut, tandis que les gp3 volumes AL2 AMIs Amazon EBS gp2 sont utilisés par défaut. Vous pouvez modifier le type de volume lorsque vous lancez une instance.

Pour plus d'informations sur les types de volume Amazon EBS, consultez [Volumes à usage général Amazon EBS](#).

Pour plus d'informations sur le lancement d'une EC2 instance Amazon, consultez [Lancer une instance](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Hierarchie des groupes de contrôle unifiés (cgroup v2)

Un groupe de contrôle (cgroup) est une fonctionnalité du noyau Linux permettant d'organiser hiérarchiquement les processus et de répartir les ressources système entre eux. Les groupes

de contrôle sont très fréquemment utilisés pour implémenter un environnement d'exécution de conteneur, et par `systemd`.

AL2 supporte `cgroupv1`, et AL2 023 supporte `cgroupv2`. Cela est notable si vous exécutez des charges de travail conteneurisées, par exemple lors de l'[Utilisation d'Amazon ECS basé sur AL2 023 AMIs pour héberger des charges de travail conteneurisées](#).

Bien que la version AL2 023 contienne toujours du code permettant au système de fonctionner en utilisant `cgroupv1`, cette configuration n'est ni recommandée ni prise en charge, et elle sera complètement supprimée dans une future version majeure d'Amazon Linux.

Il existe une documentation abondante sur les [interfaces du noyau Linux de bas niveau](#), ainsi qu'une [documentation sur la délégation des groupes de contrôle systemd](#) (langue française non garantie).

Un cas d'utilisation courant en dehors des conteneurs consiste à créer des `systemd` unités dont les ressources système peuvent être limitées. Pour plus d'informations, consultez [systemd.resource-control](#).

systemdles minuteries remplacent **cron**

Le `crontab` package a été installé par défaut sur l' AL2 AMI, fournissant un support pour la `crontab` méthode traditionnelle de planification des tâches périodiques. En AL2 023, `crontab` n'est pas inclus par défaut. Par conséquent, le support pour `crontab` n'est plus fourni par défaut.

Vous pouvez éventuellement installer le package `crontab` pour utiliser des tâches `cron` classiques. Nous vous recommandons de migrer vers les temporisateurs `systemd` en raison des fonctionnalités supplémentaires fournies par `systemd`.

Chaîne d'outils améliorée : `gcc`binutils, et `glibc`

AL2023 inclut bon nombre des mêmes packages de base que AL2.

Nous avons mis à jour les trois packages de chaîne d'outils de base suivants pour AL2 2023.

Nom du package	AL2	AL2023
<code>glibc</code>	2,26	2,34
<code>gcc</code>	7.3	11,3

Nom du package	AL2	AL2023
binutils	2,29	2,39

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Packages de chaîne d'outils de base glibc, gcc, binutils](#).

Pour plus d'informations sur CC++, et les environnements d'exécution des Fortran langues, y compris les normes linguistiques par défaut mises à jour, consultez [CC++, et Fortran en AL2 2023](#).

Pour plus d'informations sur les optimisations, consultez [Optimisations des performances et des opérations](#).

systemd journal remplace rsyslog

En AL2 023, le package du système de journalisation a changé de AL2. AL2023 ne s'installe pas rsyslog par défaut, de sorte que les fichiers journaux textuels tels /var/log/messages que ceux qui étaient disponibles dans AL2 ne le sont pas par défaut. La configuration par défaut pour AL2 023 est systemd-journal, qui peut être examinée à l'aide journalctl de. Bien qu'rsyslogil s'agisse d'un package facultatif dans la AL2 version 023, nous recommandons la nouvelle journalctl interface systemd basée et les packages associés. Pour plus d'informations, consultez la page de documentation [journalctl](#).

L'systmed journaléquivalent de certaines syslog commandes couramment utilisées est décrit dans le tableau suivant.

Commande AL2 syslog	AL2équivalent 0,23 systemd journal
<code>[ec2-user ~]\$ cat /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl</code>
<code>[ec2-user ~]\$ tail -f /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl -f</code>
<code>[ec2-user ~]\$ grep foo /var/log/messages</code>	<code>[ec2-user ~]\$ journalctl grep foo</code>

Dépendances de package minimisées

Amazon Linux 2023 minimise le graphe de dépendance de nombreux packages afin de réduire l'encombrement des applications. Parmi les modifications notables, AL2 citons les `gnupg-minimal` packages `curl-minimal` et, qui réduisent considérablement le nombre de packages requis tout en conservant les fonctionnalités couramment utilisées.

Rubriques

- [Modifications des packages pour curl et libcurl](#)
- [GNU Privacy Guard \(GNUPG\)](#)

Modifications des packages pour **curl** et **libcurl**

AL2023 sépare les protocoles et fonctionnalités courants des `libcurl` packages `curl` et dans `curl-minimal` et `libcurl-minimal`. Cela réduit l'encombrement du disque, de la mémoire et des dépendances pour la plupart des utilisateurs, et constitue le package par défaut pour AL2 023 AMIs et les conteneurs.

Si toutes les fonctionnalités de `curl` sont requises, par exemple pour la prise en charge de `gopher://`, exécutez les commandes suivantes pour installer les packages `curl-full` et `libcurl-full`.

```
$ dnf swap libcurl-minimal libcurl-full
```

```
$ dnf swap curl-minimal curl-full
```

GNU Privacy Guard (GNUPG)

AL2Le 023 distingue les fonctionnalités minimales et complètes du `gnupg2` package en `gnupg2-minimal` `gnupg2-full` packages. Par défaut, seul le package `gnupg2-minimal` est installé. Cela fournit les fonctionnalités minimales requises pour vérifier les signatures numériques sur les packages `rpm`.

Pour bénéficier de fonctionnalités supplémentaires `gnupg2`, telles que la possibilité de télécharger des clés à partir d'un serveur de clés, assurez-vous que le package `gnupg2-full` est installé. Exécutez la commande suivante pour remplacer `gnupg2-minimal` par `gnupg2-full`.


```
$ dnf swap gnupg2-minimal gnupg2-full
```

Amazon Corretto en tant que machine virtuelle Java par défaut

AL2023 est livré avec [Amazon Corretto](#) comme kit de développement Java (JDK) par défaut (et unique). Tous les packages Java basés dans AL2 023 sont tous construits avec Amazon Corretto 17.

Si vous effectuez une migration depuis AL2, vous pouvez passer en douceur de la OpenJDK version équivalente AL2 à Amazon Corretto.

AWS CLI v2

AL2023 est livré avec AWS CLI la version 2, alors qu'il est AL2 livré avec la version 1 du AWS CLI.

Démarrage sécurisé et préféré UEFI

Par défaut, toutes les instances lancées avec l'AMI AL2 023 sur des types d'instances prenant en charge le microprogramme UEFI seront lancées en mode UEFI. Cela est dû à la définition du paramètre Mode de démarrage de l'AMI sur `uefi-preferred`. Pour plus d'informations, consultez la section [Modes de démarrage](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Sur les types d' EC2 instances Amazon qui prennent en charge le démarrage sécurisé UEFI, il est possible d'activer le démarrage sécurisé dans Amazon Linux 2023. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Démarrage sécurisé UEFI activé AL2023](#).

Modifications de la configuration par défaut du serveur SSH

Pour l'AMI AL2 023, nous avons modifié les types de clés d'`sshd` hôte que nous générons avec la version. Nous avons également supprimé certains types de clés existants pour éviter de les générer au moment du lancement. Les clients doivent prendre en charge les protocoles `rsa-sha2-256` et `rsa-sha2-512`, ou `ssh-ed25519` en utilisant une clé `ed25519`. Par défaut, les signatures `ssh-rsa` sont désactivées.

En outre, AL2 023 paramètres de configuration du `sshd_config` fichier par défaut contiennent `UseDNS=no`. Ce nouveau paramètre signifie que les déficiences DNS sont moins susceptibles de vous empêcher d'établir des sessions `ssh` avec vos instances. L'inconvénient est que les entrées de ligne `from=hostname.domain,hostname.domain` figurant dans vos fichiers `authorized_keys` ne sont pas résolues. Comme `sshd` ne tente plus de résoudre les noms DNS,

chaque valeur *hostname.domain* séparée par des virgules doit être traduite en une IP address correspondante.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Configuration du serveur SSH par défaut](#).

AL2023 le noyau change de AL2

AL2023 apporte le noyau 6.1, ainsi que de nombreuses modifications de configuration afin d'optimiser davantage Amazon Linux pour le cloud. Pour la plupart des utilisateurs, ces modifications doivent être totalement transparentes.

IPv4 TTL

Le TTL pour IPv4 est configuré via `sysctl`, les valeurs par défaut étant présentes dans `/etc/sysctl.d/00-defaults.conf`. Cette valeur peut être personnalisée à l'aide des `sysctl` méthodes habituelles. Pour plus d'informations, consultez la `sysctl` man page.

AL2 définit la `net.ipv4.ip_default_ttl` valeur sur 255, tandis que la AL2023 définit sur 127. Cela permet d'aligner les paramètres par défaut d'Amazon Linux sur ceux des autres distributions Linux majeures. Il n'est pas recommandé de modifier cette valeur par défaut sans en avoir démontré le besoin.

Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité

Option	AL2/4.1	AL2/4,1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/	1/	12/	12/	18/	18/
					aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64
							4		4	
CONFIG	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
G_ON_D										
_CORRU										
ON										
CONFIG	4096	4096	4096	4096	65536	65536	65536	65536	65536	65536
FAULT_										
P_MIN_										
R										

Option	AL2/4.1	AL2/4.1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/	1/	12/	12/	18/	18/
					aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64
CONFIG_VMEM	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_VPORT	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_RTIFY_RCE	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_RDENED_ERCOPY_LLBACK	N/A	N/A	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_IT_ON_OC_DEFAULT_ON	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_IT_ON_E_DEFAULT_ON	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_MMU_DELT_DMA_RICT	N/A	N/A	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ISC_AUOAD	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n

Option	AL2/4.1	AL2/4.1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/	1/	12/	12/	18/	18/
					aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64
CONFIG_HED_CO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_HED_ST_END_CK	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_CURITY_ESG_REICT	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y
CONFIG_CURITY_LINUX_ABLE	y	y	y	y	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_UFFLE_E_ALLO	N/A	N/A	y	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_AB_FRE_ST_HAR	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_AB_FRE_ST_RAN	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y

Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité spécifiques à x86-64

Option CONFIG	AL2/4,14/ x86_64	AL2/5.10/ x86_64	AL2023/6,1/ x86_64	AL2023/6,12/ x86_64	AL2023/6,18/ x86_64
<u>CONFIG_AMD_IOMMU</u>	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_AMD_IOMMU_V2</u>	m	m	y	N/A	N/A
<u>CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY</u>	N/A	y	y	y	y

Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité spécifiques à aarch64 (ARM/Graviton)

Option CONFIG	AL2/4.14/ aarch64	AL2/5.10/ aarch64	AL2023/6.1/ aarch64	AL2023/6.12/ aarch64	AL2023/6.18/ aarch64
<u>CONFIG_ARM64_PTR_AUTH</u>	N/A	y	y	y	y
<u>CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL</u>	N/A	N/A	y	y	y
<u>CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN</u>	y	y	y	y	y

/dev/mem, /dev/kmem et /dev/port

Amazon Linux 2023 désactive `/dev/mem`, et `/dev/port` (`CONFIG_DEVMEM` et `CONFIG_DEVPORT`) complètement, en s'appuyant sur les restrictions déjà en place dans AL2.

Le `/dev/kmem` code a été complètement supprimé de Linux dans le noyau 5.13, et bien qu'il ait été désactivé dans AL2, il n'est désormais plus applicable à AL2023.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

FORTIFY_SOURCE

AL2023 active `CONFIG_FORTIFY_SOURCE` sur toutes les architectures prises en charge. Il s'agit d'une fonctionnalité de renforcement de la sécurité. Lorsque le compilateur peut déterminer et valider les tailles de mémoire tampon, cette fonctionnalité permet de détecter les dépassements de mémoire tampon dans les fonctions de chaîne et de mémoire courantes.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Chargement automatique de Line Discipline () CONFIG_LDISC_AUTOLOAD

Le AL2023 noyau ne chargera pas automatiquement les disciplines linéaires, par exemple par un logiciel utilisant le `TIOCSCTDioctl`, à moins que la demande ne provienne d'un processus disposant des `CAP_SYS_MODULE` autorisations.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

dmesg accès pour les utilisateurs non privilégiés ()

CONFIG_SECURITY_DMESG_RESTRICT

Par défaut, n' AL2023 autorise pas l'accès des utilisateurs non privilégiés à `dmesg`.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

SELinux `selinuxfs` désactiver

AL2023 désactive l'option obsolète du `CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE` noyau, qui activait une méthode d'exécution permettant de désactiver la politique SELinux avant le chargement de la politique.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Autres modifications de configuration du noyau

Option	AL2/4.1	AL2/4,1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/ aarch64	1/ x86_64	12/ aarch64	12/ x86_64	18/ aarch64	18/ x86_64
CONFIG	100	250	100	250	100	100	100	100	100	100
CONFIG										
CONFIG	4096	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192
CONFIG	y	n	y	n	y	y	y	y	y	y
CONFIG										
CONFIG	1	0	1	0	1	1	1	1	N/A	N/A
CONFIG										
CONFIG	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG	N/A	y	N/A	n	N/A	n	N/A	n	N/A	n
CONFIG										

CONFIG_HZ

AL2023 est fixé CONFIG_HZ à 100 sur x86-64 les deux aarch64 plateformes.

CONFIG_NR_CPUS

AL2023 est CONFIG_NR_CPUS défini sur un nombre plus proche du nombre maximal de cœurs de processeur trouvés dans Amazon EC2.

Panique sur OOPS

Le AL2023 noyau paniquera lorsqu'il s'opposera. Cette fonctionnalité est équivalente au démarrage avec `oops=panic` depuis la ligne de commande du noyau.

Un oops du noyau correspond à la détection par le noyau d'une erreur interne susceptible d'affecter la fiabilité ultérieure du système.

Prise en charge de PPP et SLIP

AL2023 ne supporte pas le protocole SLIP mais peut prendre en charge le protocole PPP dans les derniers AL2023 noyaux.

Prise en charge des invités PV sur Xen

AL2023 ne prend pas en charge l'exécution en tant qu'invité Xen PV.

Prise en charge des systèmes de fichiers par le noyau

Plusieurs modifications ont été apportées aux systèmes de fichiers dans lesquels le noyau AL2 prendra en charge le montage, ainsi que des changements dans les schémas de partitionnement que le noyau analysera.

Option	AL2/4.1	AL2/4,1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/ aarch64	1/ x86_64	12/ aarch64	12/ x86_64	18/ aarch64	18/ x86_64
CONFIG_S_FS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_RXRPC	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_D_DISK_EL	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_AMFS	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n

Option	AL2/4.1	AL2/4.1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/	1/	12/	12/	18/	18/
					aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64
CONFIG_AMFS_BLOCKDEV	N/A	N/A	y	n	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_BLOCKDEV	N/A	N/A	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_BLOCKDEV	m	n	m	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_BLOCKDEV	n	m	n	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_BLOCKDEV	n	n	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_BLOCKDEV	m	n	m	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_BLOCKDEV	m	n	m	n	m	m	m	m	m	m
CONFIG_BLOCKDEV	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_BLOCKDEV	N/A	N/A	m	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_BLOCKDEV	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n

Option	AL2/4.1	AL2/4.1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/ aarch64	1/ x86_64	12/ aarch64	12/ x86_64	18/ aarch64	18/ x86_64
CONFIG_T3_FS	n	m	n	m	n	n	n	n	N/A	N/A
CONFIG_S2_FS	m	m	m	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_SPLUS_	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_S_FS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_S_FS	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_M_PART_ON	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_C_PART_ON	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_S_V2	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_FS_FS	n	m	n	n	n	n	n	n	n	n
CONFIG_MFS_FS	n	m	n	m	n	n	n	n	n	n

Option	AL2/4.1	AL2/4.1	AL2/5.1	AL2/5.1	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023	AL2023/6,
CONFIG	aarch64	x86_64	aarch64	x86_64	1/ aarch64	1/ x86_64	12/ aarch64	12/ x86_64	18/ aarch64	18/ x86_64
CONFIG_LARIS_PARTI_N	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_UASHFS_TD	n	y	n	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_N_PART_ON	n	y	n	y	n	n	n	n	n	n

Prise en charge du système de fichiers Andrew (AFS)

Le noyau n'est plus construit avec le support du système de fichiers `afs`. AL2 n'était pas livré avec le support de l'espace utilisateur pour `afs`.

Prise en charge de `cramfs`

Le noyau n'intègre plus la prise en charge du système de fichiers `cramfs`. Le successeur AL2023 est le système de fichiers `squashfs`.

Prise en charge des étiquettes de disque BSD

Le noyau n'intègre plus la prise en charge des étiquettes de disque BSD. Si la lecture de volumes avec des étiquettes de disque BSD est requise, plusieurs BSDs peuvent être lancés.

Modifications apportées au Device Mapper

Plusieurs modifications ont été apportées aux cibles Device Mapper configurées dans le AL2023 noyau.

eCryptFs soutien

Le système de fichiers `ecryptfs` est devenu obsolète dans Amazon Linux. Les composants de l'espace utilisateur de `ecryptfs` étaient présents AL1, supprimés et AL2023 ne constituent plus le noyau avec `ecryptfs` support. AL2

exFAT

Support du système de exFAT fichiers a été ajouté dans le noyau 5.10 dans AL2. Il n'était pas présent au AL2 lancement avec un noyau 4.14. AL2023 continue de prendre en charge le système de exFAT fichiers.

Systèmes de fichiers ext2, ext3 et ext4

AL2023 est livré avec `CONFIG_EXT4_USE_FOR_EXT2` cette option, ce qui signifie que le code du système de `ext4` fichiers sera utilisé pour lire les anciens systèmes de `ext2` fichiers.

CONFIG__FS GFS2

Le noyau n'est plus construit avec `CONFIG_ GFS2 _FS`.

Prise en charge du système de fichiers Apple HFS étendu (HFS+)

Dans AL2, seuls les x86-64 noyaux ont été créés avec le support du système de `hfsplus` fichiers. Le noyau AL2 5.15 ne prend en `hfsplus` charge aucune architecture. Dans AL2023, nous terminons la dépréciation du `hfsplus` support dans Amazon Linux.

Prise en charge du système de fichiers HFS

Dans AL2, seuls les x86-64 noyaux ont été créés avec le support du système de `hfs` fichiers. Le noyau AL2 5.15 ne prend en `hfs` charge aucune architecture. Dans AL2023, nous terminons la dépréciation du `hfs` support dans Amazon Linux.

Prise en charge du système de fichiers JFS

Les anciens AL2 x86-64 noyaux ont été créés avec `jfs` le support du système de fichiers. Le noyau AL2 5.15 ne prend en `jfs` charge aucune architecture. Ni l' AL1 un ni l'autre ou AL2 livré avec l'espace utilisateur JFS. Dans AL2023, nous terminons la dépréciation du `jfs` support dans Amazon Linux.

Le noyau Linux en amont [envisage de supprimer JFS](#). Par conséquent, si vous avez des données sur un système de JFS fichiers, vous devez les migrer vers un autre système de fichiers. En 2024, JFS il a été supprimé de tous les noyaux Amazon Linux actuels.

WindowsSupport du gestionnaire de disque logique (disque dynamique) (**CONFIG_LDM_PARTITION**)

AL2023 ne prend plus en charge Windows 2000Windows XP, ou les disques Windows Vista dynamiques dotés de partitions de MS-DOS style. Ce code n'a jamais pris en charge les nouveaux disques dynamiques basés sur GPT introduits avecWindows Vista.

Prise en charge du mappage de partition Macintosh

AL2023 ne prend plus en charge la carte de partition classique du Macintosh. Les versions modernes de macOS créeront des tables de partitions GPT modernes par défaut sur cet ancien type.

NFSv2 soutien

AL2023 ne prend plus en charge NFSv2, mais continue de prendre en charge NFSv3 NFSv4, NFSv4 .1 et NFSv4 .2. Nous vous recommandons de migrer vers une NFSv3 version plus récente.

NTFS (**CONFIG_NTFS_FS**)

Le `ntfs3` code a été remplacé `ntfs` pour accéder aux systèmes de fichiers NTFS sur Amazon Linux à partir du noyau 5.10 dans. AL2 AL2023 n'inclut plus le `ntfs` code et s'appuie exclusivement sur le `ntfs3` code pour accéder aux systèmes de fichiers NTFS.

Système de fichiers romfs

Le système de `squashfs` fichiers est le successeur du système de `romfs` fichiers d'Amazon Linux, et le AL2023 noyau n'est plus compatible avec`romfs`.

Format de partition de disque dur Solaris x86

AL2023 ne prend plus en charge le format de partition de disque dur Solaris x86.

squashfszstdcompression

AL2023 ajoute la prise en charge des systèmes de `squashfs` fichiers `zstd` compressés sur toutes les architectures prises en charge.

Prise en charge de la table de partition Sun

AL2023 n'inclut plus le support pour le format de table de partition Sun (CONFIG_SUN_PARTITION).

/tmp est maintenant tmpfs

Amazon Linux 2023 apporte des modifications au /tmp comportement par rapport à Amazon Linux 2. La configuration par défaut AL2 était que les deux /tmp se /var/tmp trouvaient sur le système de fichiers racine. Amazon Linux 2023 utilise par défaut tmpfs for /tmp avec une limite de 50 % de RAM et un maximum d'un millioninodes. Ces modifications alignent Amazon Linux sur le comportement des autres distributions Linux.

Pour plus de détails sur la structure du système de fichiers de AL2 023, voir [/tmp](#) et [/var/tmp](#) dans la [Disposition du système de fichiers](#) section.

Modifications apportées à l'AMI et à l'image du conteneur

Certaines modifications ont été apportées aux packages inclus AMIs et aux conteneurs.

Amazon Linux 2023 introduit un [the section called “AL2023 Image minimale du conteneur”](#) et prend en charge la création [the section called “Construire des images de conteneurs AL2023 rudimentaires”](#). Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Utilisation de l'AL2023 dans des conteneurs](#).

Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023 AMIs

Une comparaison du RPMs présent sur les standards AMIs Amazon Linux 2 et AL2 023.

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
acl	2,2,51	2.3.1
acpid	2,0,19	2,0,32
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-extras-yum-plugin	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023,6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3,3,987,0	3,3,987,0
amd-ucode-firmware	20200421 (novembre)	20210208 (novembre)
at	3,113	3,1,23
attr	2,4,46	2.5.1
audit	2.8.1	3,0.6
audit-libs	2.8.1	3,0.6
authconfig	6.2.8	
aws-cfn-bootstrap	2.0	2.0
awscli	1,18,147	
awscli-2		2,15,30
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
bash-completion	2.1	2.11
bc	1,06,95	1,07.1
bind-export-libs	9,11.4	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
bind-libs	9,11.4	9,18,28
bind-libs-lite	9,11.4	
bind-license	9,11.4	9,18,28
bind-utils	9,11.4	9,18,28
binutils	2,29.1	2,39
blktrace	1.0.5	
boost-date-time	1,53,0 (x86_64)	
boost-filesystem		1,75,0
boost-system	1,53,0 (x86_64)	1,75,0
boost-thread	1,53,0 (x86_64)	1,75,0
bridge-utils	1.5	
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
c-ares		1.19.1
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	1.15
chrony	4.2	4.3
cloud-init	19,3	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8,22	8,32
coreutils-common		8,32
cpio	2,12	2,13
cracklib	2.9.0	2,9,6
cracklib-dicts	2.9.0	2,9,6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.7.4	2.6.1
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2,127
cyrus-sasl-plain	2.1.26	2,127
dbus	1,1,24	1,12,28
dbus-broker		32
dbus-common		1,12,28

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
dbus-libs	1,1,24	1,12,28
device-mapper	1,02,170	1,02,185
device-mapper-event	1,02,170	
device-mapper-event-libs	1,02,170	
device-mapper-libs	1,02,170	1,02,185
device-mapper-persistent-data	0.7.3	
dhclient	4.2.5	
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dmidecode	3.2	
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
dnf-utils		4.3.0
dosfstools	3,0,20	4.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
dwz		0,14
dyninst	9,3.1 (x86_64)	10.2.1
e2fsprogs	1,42,9	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,42,9	1,46,5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	1.0.8
ec2-instance-connect	1.1	1.1
ec2-instance-connect-selinux	1.1	1.1
ec2-net-utils	1.7.3	
ec2-utils	1.2	2.2.0
ed	1.9	1.14.2
efibootmgr	15 (aarch64)	
efi-filesystem		5
efi-srpm-macros		5
efivar		38

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
efivar-libs	31 (aarch64)	38
elfutils-debuginfod-client		0.188
elfutils-default-yama-scope	0,176	0.188
elfutils-libelf	0,176	0.188
elfutils-libs	0,176	0.188
ethtool	4.8	5,15
expat	2.1.0	2.5.0
file	5,11	5,39
file-libs	5,11	5,39
filesystem	3.2	3,14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2,8	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.2	2,9,9
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
gdbm-libs		1,19
gdisk	0,8,10	1.0.8
generic-logos	18.0.0	
GeoIP	1.5.0	
gettext	0,19,8,1	0,21
gettext-libs	0,19,8,1	0,21
ghc-srpm-macros		1.5.0
glib2	2,56,1	2,74,7
glibc	2,26	2,34
glibc-all-langpacks	2,26	2,34
glibc-common	2,26	2,34
glibc-gconv-extra		2,34
glibc-locale-source	2,26	2,34
glibc-minimal-lang pack	2,26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2,0,22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.3.2	1.15.1

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
gpm-libs	1,20,7	1,20,7
grep	2,20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2,06	
grub2-common	2,06	2,06
grub2-efi-aa64	2,06 (aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2,06 (aarch64)	2,06 (aarch64)
grub2-efi-aa64-modules	2,06 (novembre)	
grub2-efi-x64-ec2	2,06 (x86_64)	2,06 (x86_64)
grub2-pc	2,06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2,06 (novembre)	2,06
grub2-tools	2,06	2,06
grub2-tools-minimal	2,06	2,06
grubby	8,28	8,40
gssproxy	0.7.0	0.8.4
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hibagent	1.1.0	
hostname	3.13	3,23
hunspell	1.3.2	1.7.0

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
hunspell-en	0,20121024	0,20140811,1
hunspell-en-GB	0,20121024	0,20140811,1
hunspell-en-US	0,20121024	0,20140811,1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0,252	0,384
info	5.1	6.7
inih		49
initscripts	9,49,47	10,09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson	2.10	2.14
jbigkit-libs	2.0	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c	0,11	0,14
kbd	1,1,5	2.4.0

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
kbd-legacy	1,1,5	
kbd-misc	1,1,5	2.4.0
kernel	5,1,228	6,112
kernel-libbpf		6,112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023,6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	5,1,228	6,112
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0,4.9	
kpatch-runtime	0.9.4	0,9,7
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
langtable	0.0.31	
langtable-data	0.0.31	
langtable-python	0.0.31	
less	458	608
libacl	2,2,51	2.3.1
libaio	0,3,109	0,3,111

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
libarchive		3.7.4
libargon2		27/12/2017
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libbasicobjects	0,11	0,11
libblkid	2,30,2	2,37,4
libcap	2,54	2,48
libcap-ng	0,7,5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1,42,9	1,46,5
libcomps		0,1,20
libconfig	1.4.9	1.7.2
libcroco	0,6,12	
libcrypt	2,26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdaemon	0,14	
libdb	5.3.21	5,3,28
libdb-utils	5.3.21	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
libdhash		0,5,0
libdnf		0,69,0
libdrm	2,4,97	
libdwarf	20130207 (x86_64)	
libeconf		0,4,0
libedit	3.0	3.1
libestr	0,19	
libev		4,33
libevent	2,0,21	2.1.12
libfastjson	0,99,4	
libfdisk	2,30,2	2,37,4
libffi	3,0,13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libibverbs		48,0
libicu	50,2	
libidn	1,28	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
libidn2	2.3.0	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libjpeg-turbo	2,0,90	
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink	0,13	0,13
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2,30,2	2,37,4
libnetfilter_conntrack	1.0.6	
libnfnetlink	1.0.1	
libnfsidmap	0.25	2.5.4
libnghttp2	1,41,0	1,59,0
libnl3	3,2,28	3.5.0
libnl3-cli	3,2,28	
libpath_utils	0,2.1	0,2.1
libpcap	1.5.3	1.10.1
libpciaccess	0,14 (x86_64)	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpkgconf		1.8.0
libpng	1.5,13	
libpsl	0,21,5	0,21,1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array	0,15	0,15
librepo		1.14,5
libreport-fsfilesystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2,5	3.4
libselinux-utils	2,5	3.4
libsemanage	2,5	3.4
libsepol	2,5	3.4
libsigsegv		2,13
libsmartcols	2,30,2	2,37,4
libsolv		0,7,22
libss	1,42,9	1,46,5
libssh2	1.4.3	
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap	1,1,5	2.9.4

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
libsss_nss_idmap	1,1,5	2.9.4
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libstoragegmt	1.6.1	1.9.4
libstoragegmt-python	1.6.1	
libstoragegmt-python-clibs	1.6.1	
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	4,10	4,19,0
libtdb		1.4.7
libteam	1,27	
libtevent		0.13.0
libtextstyle		0,21
libtiff	4.0.3	
libtirpc	0,2.4	1.3.3
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2,30,2	2,37,4

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
libuv		1,47,0
libverto	0,2,5	0,3.2
libverto-libev		0,3.2
libverto-libevent	0,2,5	
libwebp	0.3.0	
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python	2.9.1	
libyaml	0,14	0,2,5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-wheel		20210208 (novembre)
lm_sensors-libs	3.4.0	3.6.0
lmdb-libs		0,9,29
logrotate	3,8.6	3.20.1
lsof	4,87	4,94,0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1
lvm2	2,02,187	
lvm2-libs	2,02,187	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
lz4	1,7.5	
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	3,53	5,10
man-pages-overrides	7.5.2	
mariadb-libs	5,5,68	
mdadm	4.0	
microcode_ctl	2,1 (x86_64)	2,1 (x86_64)
mlocate	0,26	
mpfr		4.1.0
mtr	0.92	
nano	2,9,8	5.8
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0,52,15	0,52,21
newt-python	0,52,15	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
nfs-utils	1.3.0	2.5.4
npth		1.6
nspr	4,35,0	4,35,0
nss	3,90,0	3,90,0
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,90,0	3,90,0
nss-softokn-freebl	3,90,0	3,90,0
nss-sysinit	3,90,0	3,90,0
nss-tools	3,90,0	
nss-util	3,90,0	3,90,0
ntsysv	1.7.4	1.15
numactl-libs	2.0.9	2,0,14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2,4,44	2,4,57
openssh	7,4 p1	8,7 p1
openssh-clients	7,4 p1	8,7 p1
openssh-server	7,4 p1	8,7 p1
openssl	1,02k	3,0.8

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
openssl-lib	1,02k	3,0.8
openssl-pkcs11		0,4,12
os-prober	1.58	1,77
p11-kit	0,23,22	0,24.1
p11-kit-trust	0,23,22	0,24.1
package-notes-srpm-macros		0.4
pam	1.1.8	1.5.1
parted	3.1	3.4
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.5.1	3.7.0
pciutils-lib	3.5.1	3.7.0
pcre	8,32	
pcre2	10,23	10,40
pcre2-syntax		10,40
perl	5.16,3	
perl-Carp	1,26	1,50
perl-Class-Struct		0,66
perl-constant	1,27	1,33
perl-DynaLoader		1,47
perl-Encode	2,51	3,15

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
perl-Errno		1,30
perl-Exporter	5,68	5,74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2,85
perl-File-Path	2,09	2,18
perl-File-stat		1,09
perl-File-Temp	0,23,01	0,231,100
perl-Filter	1,49	
perl-Getopt-Long	2,40	2,52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0,033	0,078
perl-if		0,60,800
perl-interpreter		5,32.1
perl-I0		1,43
perl-IPC-Open3		1,21
perl-libs	5.16,3	5,32.1
perl-macros	5.16,3	
perl-MIME-Base64		3,16
perl-mro		1,23
perl-overload		1,31

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
perl-overloading		0,02
perl-parent	0,225	0,238
perl-PathTools	3,40	3,78
perl-Pod-Escapes	1.04	1,07
perl-podlators	2.5.1	4,14
perl-Pod-Perldoc	3,20	3,28,01
perl-Pod-Simple	3,28	3,42
perl-Pod-Usage	1,63	2,01
perl-POSIX		1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,27	1,56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2,010	2,032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2,45	3,21
perl-subs		1,03
perl-Symbol		1,08
perl-Term-ANSIColor		5,01
perl-Term-Cap		1,17
perl-Text-ParseWords	3,29	3,30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021,0726

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
perl-threads	1,87	
perl-threads-shared	1,43	
perl-Time-HiRes	1,9725	
perl-Time-Local	1,2300	1,300
perl-vars		1,05
pinentry	0.8.1	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0,27,1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
plymouth	0,8.9	
plymouth-core-libs	0,8.9	
plymouth-scripts	0,8.9	
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2,5	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1,18
postfix	2.10.1	
procps-ng	3.3.10	3.3,17
protobuf-c		1.4.1

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
psacct	6.6.1	6.6.4
psmisc	22,20	23,4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	
pyliblzma	0,5.3	
pystache	0,5.3	
python	2.7,18	
python2-botocore	1,18,6	
python2-colorama	0,3,9	
python2-cryptography	1.7.2	
python2-dateutil	2.6.1	
python2-futures	3.0.5	
python2-jmespath	0.9.3	
python2-jsonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0,19	
python2-rpm	4.11.3	
python2-rsa	3.4.1	
python2-s3transfer	0,3.3	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
python2-setuptools	41,2,0	
python2-six	1.11.0	
python3	3.7,16	3,9,16
python3-attrs		20,3,0
python3-audit		3,0.6
python3-awscrt		0,19,19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14,5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0,4,4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36,0,1
python3-daemon	2.2.3	2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2,18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils	0,14	0,16
python3-gpg		1.15.1

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
python3-hawkey		0,69,0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1,21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0,1,20
python3-libdnf		0,69,0
python3-libs	3.7,16	3,9,16
python3-libselenium		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile	0.11.0	0.12.2
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0,1,6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip	20.2.2	
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3,11

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3,0,24
python3-pycparser		2,20
python3-pyrsistent		0,17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pystache	0,5.4	
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0,16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0,12
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools	49,13	59,6,0
python3-setuptools- wheel		59,6,0
python3-simplejson	3.2.0	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1,25,10
python3-wcwidth		0,2,5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-s sl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-chevron		0.13.1
python-configobj	4.7.2	
python-daemon	1.6	
python-devel	2.7,18	
python-docutils	0,12	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2,4	
python-iniparse	0.4	
python-ipaddress	1,016	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
python-jsonpointer	1.9	
python-jwcrypto	0,4.2	
python-kitchen	1.1.1	
python-libs	2.7,18	
python-lockfile	0.9.1	
python-markupsafe	0,11	
python-pillow	2.0.0	
python-ply	3.4	
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7,19,0	
python-repoze-lru	0.4	
python-requests	2.6.0	
python-simplejson	3.2.0	
python-srpm-macros		3.9
python-urlgrabber	3,10	
python-urllib3	1,25,9	
pyxattr	0,5.1	
PyYAML	3,10	
qrencode-libs	3.4.1	
quota	4,01	4,06

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
quota-nls	4,01	4,06
rdate	1.4	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6,14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.1.2	3.2.6
rsyslog	8,24,0	
rust-srpm-macros		21
sbsigntools		0.9.4
scl-utils	20130529	
screen	4.1.0	4.8.0
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38,1,45

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
selinux-policy-targeted	3.13.1	38,1,45
setserial	2,17	
setup	2,8,71	2.13.7
setuptools	1,19,11	
sgpio	1.2.0.10	
shadow-utils	4.1.5.1	4,9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	2.3.2
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
sssd-client	1,1,5	2.9.4
sssd-common		2.9.4
sssd-kcm		2.9.4
sssd-nfs-idmap		2.9.4
strace	4,26	6.8
sudo	1,8,23	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	10.1.5	12,5.6
systemd	219	252,23
systemd-libs	219	252,23

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
systemd-networkd		252,23
systemd-pam		252,23
systemd-resolved		252,23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252,23
system-release	2	2023,6.20241031
systemtap-runtime	4,5	4.8
sysvinit-tools	2,88	
tar	1,26	1,34
tbb		2020,3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump	4.9.2	4,99,1
tcsh	6,18,01	6,24,07
teamd	1,27	
time	1,7	1.9
traceroute	2,0,22	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.1.2	2.2

Package	AL2 AMI	AL2203 AMI
usermode	1,111	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2,30,2	2,37,4
util-linux-core		2,37,4
vim-common	9,0.2153	9,0.2153
vim-data	9,0.2153	9,0.2153
vim-enhanced	9,0.2153	9,0.2153
vim-filesystem	9,0.2153	9,0.2153
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153
virt-what	1,18	
wget	1.14	1.21.3
which	2,20	2,21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.8	3.1.11
xfspgrog	5.0.0	5,18,0
xxd	9,0.2153	9,0.2153
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5

Package	AL2 AMI	AL2023 AMI
yajl	2.0.4	
yum	3.4.3	4.14.0
yum-langpacks	0,4.2	
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023 Minimal AMIs

Une comparaison du RPMs présent sur Amazon Linux 2 et AL2 023 Minimal AMIs.

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
acl	2,2,51	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-s3		2023,6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware	20200421 (novembre)	20210208 (novembre)
audit	2.8.1	3,0.6
audit-libs	2.8.1	3,0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2,15,30
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
bind-export-libs	9,11.4	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
checkpolicy		3.4
chkconfig	1.7.4	
chrony	4.2	4.3
cloud-init	19,3	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
coreutils	8,22	8,32
coreutils-common		8,32
cpio	2,12	2,13
cracklib	2.9.0	2,9,6
cracklib-dicts	2.9.0	2,9,6
cronie	1.4.11	
cronie-anacron	1.4.11	
crontabs	1.11	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs	1.7.4	2.6.1
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	2,127
dbus	1,1,24	1,12,28
dbus-broker		32
dbus-common		1,12,28
dbus-libs	1,1,24	1,12,28
device-mapper	1,02,170	1,02,185
device-mapper-libs	1,02,170	1,02,185
dhclient	4.2.5	

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
dhcp-common	4.2.5	
dhcp-libs	4.2.5	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	033	055
dracut-config-ec2	2.0	3.0
dracut-config-generic	033	055
e2fsprogs	1,42,9	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,42,9	1,46,5
ec2-utils	1.2	2.2.0
efibootmgr	15 (aarch64)	
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs	31 (aarch64)	38

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
elfutils-default-yama-scope	0,176	0.188
elfutils-libelf	0,176	0.188
elfutils-libs	0,176	0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file	5,11	5,39
file-libs	5,11	5,39
filesystem	3.2	3,14
findutils	4.5.11	4.8.0
fipscheck	1.4.1	
fipscheck-lib	1.4.1	
freetype	2,8	
fuse-libs	2.9.2	2,9,9
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1,19
gdisk	0,8,10	1.0.8
gettext	0,19,8,1	0,21
gettext-libs	0,19,8,1	0,21
glib2	2,56.1	2,74,7
glibc	2,26	2,34

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
glibc-all-langpacks	2,26	2,34
glibc-common	2,26	2,34
glibc-locale-source	2,26	2,34
glibc-minimal-lang pack	2,26	
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2,0,22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2,20	3.8
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub2	2,06	
grub2-common	2,06	2,06
grub2-efi-aa64	2,06 (aarch64)	
grub2-efi-aa64-ec2	2,06 (aarch64)	2,06 (aarch64)
grub2-efi-aa64-mod ules	2,06 (novembre)	
grub2-efi-x64-ec2	2,06 (x86_64)	2,06 (x86_64)
grub2-pc	2,06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2,06 (novembre)	2,06

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
grub2-tools	2,06	2,06
grub2-tools-minimal	2,06	2,06
grubby	8,28	8,40
gzip	1.5	1.12
hardlink	1.3	
hostname	3.13	3,23
hwdata		0,384
info	5.1	
inih		49
initscripts	9,49,47	10,09
iproute	5.10.0	6.10.0
iptables	1.8.4	
iptables-libs	1.8.4	
iputils	20180629	20210202
irqbalance	1.7.0	1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd		2.4.0

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
kbd-misc		2.4.0
kernel	4,14,355	6,112
kernel-libbpf		6,112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023,6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	25	29
kmod-libs	25	29
kpartx	0,4.9	
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	458	608
libacl	2,2,51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		27/12/2017
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libblkid	2,30,2	2,37,4
libcap	2,54	2,48
libcap-ng	0,7,5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcom_err	1,42,9	1,46,5

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
libcomps		0,1,20
libcroco	0,6,12	
libcrypt	2,26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	5,3,28
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0,69,0
libeconf		0,4,0
libedit	3.0	3.1
libestr	0,19	
libfastjson	0,99,4	
libfdisk	2,30,2	2,37,4
libffi	3,0,13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp	7.3.1	11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libicu	50,2	

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
libidn	1,28	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmetalink	0,13	
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2,30,2	2,37,4
libnetfilter_connt rack	1.0.6	
libnfnetworklink	1.0.1	
libnhttp2	1,41,0	1,59,0
libpcap	1.5.3	
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpng	1.5,13	
libpsl	0,21,5	0,21,1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14,5
libreport-filessystem		2.15.2
libseccomp	2.5.2	2.5.3
libselinux	2,5	3.4

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
libselinux-utils	2,5	3.4
libsemanage	2,5	3.4
libsepol	2,5	3.4
libsigsegv		2,13
libsmartcols	2,30,2	2,37,4
libsolv		0,7,22
libss	1,42,9	1,46,5
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	4,10	4,19,0
libtextstyle		0,21
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.6	1.2.1
libuuid	2,30,2	2,37,4
libverto	0,2,5	0,3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0,14	0,2,5

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
libzstd		1.5.5
linux-firmware-whence		20210208 (novembre)
logrotate	3,8.6	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4	1,7.5	
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
mariadb-libs	5,5,68	
microcode_ctl	2,1 (x86_64)	2,1 (x86_64)
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	6.2
ncurses-base	6.0	6.2
ncurses-libs	6.0	6.2
nettle	2.7.1	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0,52,15	
newt-python	0,52,15	
npth		1.6

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
nspr	4,35,0	
nss	3,90,0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,90,0	
nss-softokn-freebl	3,90,0	
nss-sysinit	3,90,0	
nss-tools	3,90,0	
nss-util	3,90,0	
numactl-libs	2.0.9	2,0,14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2,4,44	2,4,57
openssh	7,4 p1	8,7 p1
openssh-clients	7,4 p1	8,7 p1
openssh-server	7,4 p1	8,7 p1
openssl	1,02k	3,0.8
openssl-libs	1,02k	3,0.8
openssl-pkcs11		0,4,12
os-prober	1.58	1,77
p11-kit	0,23,22	0,24.1
p11-kit-trust	0,23,22	0,24.1

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0,79	0,80
pciutils		3.7.0
pciutils-libs		3.7.0
pcre	8,32	
pcre2	10,23	10,40
pcre2-syntax		10,40
pinentry	0.8.1	
pkgconfig	0,27,1	
polycoreutils	2,5	3.4
popt	1.13	1,18
postfix	2.10.1	
procps-ng	3.3.10	3.3,17
psmisc	22,20	23,4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	
pyliblzma	0,5.3	
python	2.7,18	
python2-cryptography	1.7.2	

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
python2-jsonschema	2.5.1	
python2-oauthlib	2.0.1	
python2-pyasn1	0,19	
python2-rpm	4.11.3	
python2-setuptools	41,2,0	
python2-six	1.11.0	
python3		3,9,16
python3-attrs		20.3.0
python3-audit		3,0.6
python3-awscrt		0,19,19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14,5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0,4,4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36,0,1
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2,18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0,69,0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1,21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0,1,20
python3-libdnf		0,69,0
python3-libs		3,9,16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0,1,6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3,11

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3,0,24
python3-pycparser		2,20
python3-pyrsistent		0,17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0,16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0,12
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59,6,0
python3-setuptools- wheel		59,6,0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
python3-urllib3		1,25,10
python3-wcwidth		0,2,5
python-babel	0.9.6	
python-backports	1.0	
python-backports-s sl_match_hostname	3.5.0.1	
python-cffi	1.6.0	
python-chardet	2.2.1	
python-configobj	4.7.2	
python-devel	2.7,18	
python-enum34	1.0.4	
python-idna	2,4	
python-iniparse	0.4	
python-ipaddress	1,016	
python-jinja2	2.7.2	
python-jsonpatch	1.2	
python-jsonpointer	1.9	
python-jwcrypto	0,4.2	
python-libs	2.7,18	
python-markupsafe	0,11	
python-ply	3.4	

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
python-pycparser	2.14	
python-pycurl	7,19,0	
python-repoze-lru	0.4	
python-requests	2.6.0	
python-urlgrabber	3,10	
python-urllib3	1,25,9	
pyxattr	0,5.1	
PyYAML	3,10	
qrencode-libs	3.4.1	
readline	6.2	8.1
rng-tools	6.8	6,14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	8,24,0	
sbsigntools		0.9.4

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
sed	4.2.2	4.8
selinux-policy	3.13.1	38,1,45
selinux-policy-targeted	3.13.1	38,1,45
setup	2,8,71	2.13.7
shadow-utils	4.1.5.1	4,9
shared-mime-info	1.8	
slang	2.2.4	
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
sudo	1,8,23	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
systemd	219	252,23
systemd-libs	219	252,23
systemd-networkd		252,23
systemd-pam		252,23
systemd-resolved		252,23
systemd-sysv	219	
systemd-udev		252,23
system-release	2	2023,6.20241031
sysvinit-tools	2,88	

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
tar	1,26	1,34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2024a	2024a
update-motd	1.1.2	2.2
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2,30,2	2,37,4
util-linux-core		2,37,4
vim-data	9,0.2153	9,0.2153
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153
which	2,20	2,21
xfspgrog	5.0.0	5,18,0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
zlib	1.2.7	1.2.11
zram-generator		1.1.2

Package	AL2 Minimale	AL2023 Minimale
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs de base Amazon Linux 2 et Amazon Linux 2023

Une comparaison des images RPMs actuelles des conteneurs de base Amazon Linux 2 et AL2 023.

Package	AL2 Récepteur	AL2Conteneur 023
alternatives		1.15
amazon-linux-extras	2.0.3	
amazon-linux-repo-cdn		2023,6.20241031
audit-libs		3,0.6
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
chkconfig	1.7.4	
coreutils	8,22	
coreutils-single		8,32
cpio	2,12	

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
crypto-policies		20220428
curl	8.3.0	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.26	
diffutils	3.3	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0,176	0.188
elfutils-libs		0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5,11	5,39
filesystem	3.2	3,14
findutils	4.5.11	
gawk	4.0.2	5.1.0
gdbm	1.13	
gdbm-libs		1,19
glib2	2,56.1	2,74,7
glibc	2,26	2,34
glibc-common	2,26	2,34

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
glibc-langpack-en	2,26	
glibc-minimal-langpack	2,26	2,34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2,0,22	
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.3.2	1.15.1
grep	2,20	3.8
info	5.1	
json-c		0,14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2,2,51	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.1.0	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libblkid	2,30,2	2,37,4
libcap	2,54	2,48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1,42,9	1,46,5
libcomps		0,1,20

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
libcrypt	2,26	
libcurl	8.3.0	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb	5.3.21	
libdb-utils	5.3.21	
libdnf		0,69,0
libffi	3,0,13	3.4.4
libgcc	7.3.1	11.4.1
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.12	1,42
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmetalink	0,13	
libmodulemd		2.13.0
libmount	2,30,2	2,37,4
libnghttp2	1,41,0	1,59,0
libpsl	0,21,5	0,21,1
librepo		1.14,5
libreport-filessystem		2.15.2
libselinux	2,5	3.4

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
libsepol	2,5	3.4
libsigsegv		2,13
libsmartcols		2,37,4
libsolv		0,7,22
libssh2	1.4.3	
libstdc++	7.3.1	11.4.1
libtasn1	4,10	4,19,0
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuuid	2,30,2	2,37,4
libverto	0,2,5	0,3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml		0,2,5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
mpfr		4.1.0
ncurses	6.0	
ncurses-base	6.0	6.2

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
ncurses-libs	6.0	6.2
npth		1.6
nspr	4,35,0	
nss	3,90,0	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,90,0	
nss-softokn-freebl	3,90,0	
nss-sysinit	3,90,0	
nss-tools	3,90,0	
nss-util	3,90,0	
openldap	2,4,44	
openssl-libs	1,02k	3,0.8
p11-kit	0,23,22	0,24.1
p11-kit-trust	0,23,22	0,24.1
pcre	8,32	
pcre2		10,40
pcre2-syntax		10,40
pinentry	0.8.1	
popt	1.13	1,18
pth	2.0.7	

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
publicsuffix-list-dafsa	20240208	20240212
pygpgme	0.3	
pyliblzma	0,5.3	
python	2.7,18	
python2-rpm	4.11.3	
python3		3,9,16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0,69,0
python3-libcomps		0,1,20
python3-libdnf		0,69,0
python3-libs		3,9,16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-setuptools-wheel		59,6,0
python-iniparse	0.4	
python-libs	2.7,18	
python-pycurl	7,19,0	
python-urlgrabber	3,10	

Package	AL2 Récipient	AL2Conteneur 023
pyxattr	0,5.1	
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.2	4.8
setup	2,8,71	2.13.7
shared-mime-info	1.8	
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
system-release	2	2023,6.20241031
tzdata	2024a	2024a
vim-data	9,0.2153	
vim-minimal	9,0.2153	
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	
yum-plugin-priorities	1.1.31	

Package	AL2 Récepteur	AL2Conteneur 023
zlib	1.2.7	1.2.11

Comparaison AL1 et AL2 023

Les rubriques suivantes décrivent les principales différences entre AL1 et AL2 023 qui ne sont pas déjà couvertes par la [comparaison avec AL2](#).

Note

AL1 a atteint sa date d'expiration end-of-life (EOL) le 31 décembre 2023 et ne recevra aucune mise à jour de sécurité ni aucune correction de bogue à compter du 1er janvier 2024. Pour plus d'informations sur l'AL1EOL et le support de maintenance, consultez le billet de blog [Update on Amazon Linux AMI end-of-life](#). Nous vous recommandons de mettre à niveau les applications vers la version AL2 023, qui inclut un support à long terme jusqu'en 2028.

Rubriques

- [Support pour chaque version](#)
- [systemd remplace upstart en tant que système init](#)
- [Python 2.6 et 2.7 ont été remplacés par Python 3](#)
- [OpenJDK 8 en tant que plus ancien JDK](#)
- [AL2023 modifications du noyau depuis Amazon Linux 1 \(AL1\)](#)
- [Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 1 \(AL1\) et Amazon Linux 2023 AMIs](#)
- [Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 1 \(AL1\) et Amazon Linux 2023 Minimal AMIs](#)
- [Comparaison des packages installés sur les images des conteneurs de base Amazon Linux 1 \(AL1\) et Amazon Linux 2023](#)

Support pour chaque version

Pour AL2 2023, nous offrons cinq ans de support à compter de la date de sortie. AL1 a mis fin au support standard au 31 décembre 2020 et au support de maintenance au 31 décembre 2023.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Cadence de publication](#).

systemd remplace upstart en tant que système init

AL2 upstartIl a été remplacé par systemd as the init system. AL2023 utilise également systemd comme init système, adoptant en outre de nouvelles fonctionnalités de systemd.

Python 2.6 et 2.7 ont été remplacés par Python 3

Bien que Python 2.6 ait été AL1 marqué comme EOL dans la version 2018.03, les packages étaient toujours disponibles dans les référentiels à installer. AL2 livré avec Python 2.7 comme première version de Python prise en charge, et la version AL2 023 complète la transition vers Python 3. Aucune version de Python 2.x n'est incluse dans les référentiels AL2 023.

Pour plus d'informations relatives à Python sur Amazon Linux, consultez [Pythondans AL2023](#).

OpenJDK 8 en tant que plus ancien JDK

AL2023 est livré avec [Amazon Corretto](#) comme kit de développement Java (JDK) par défaut (et unique). Tous Java les packages basés dans AL2 023 sont construits avec Amazon Corretto 17.

En AL1, OpenJDK 1.6.0 java-1.6.0-openjdk () est passé en EOL avec la première version 2018.03, et OpenJDK 1.7.0 java-1.7.0-openjdk () est passé en EOL à la mi-2020, bien que les deux versions soient disponibles dans les référentiels. AL1 La première version d'OpenJDK disponible en AL2 2023 est OpenJDK 8, fournie par Amazon Corretto 8.

AL2023 modifications du noyau depuis Amazon Linux 1 (AL1)

Kernel Live Patching

Les deux AL2023 et AL2 ajoutez la prise en charge de la fonctionnalité de mise à jour en direct du noyau. Cela vous permet de corriger les failles de sécurité critiques et importantes du noyau Linux sans redémarrage ni interruption de service. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Kernel Live Patching est activé AL2023](#).

Prise en charge des systèmes de fichiers par le noyau

Plusieurs modifications ont été apportées aux systèmes de fichiers dans lesquels le noyau AL1 prendra en charge le montage, ainsi que des changements dans les schémas de partitionnement que le noyau analysera.

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
<u>CONFIG_AIS_FS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_AIS_RXRPC</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_BSD_DISKLABEL</u>	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CIFS_AMFS</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CIFS_AMFS_BLOCKDEV</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DLM_CLONE</u>	N/A	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DLM_ERA</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DM_INTEGRITY</u>	m	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_DM_LOG_WRITES</u>	n	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_DM_SWITCH</u>	n	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
<u>CONFIG_DEBUG_KERNEL</u>	n	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	N/A	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	N/A	N/A
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	m	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	n	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	y	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_CRYPTO_PHE</u>	y	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_NAMES_V2	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_NAMES_FS_FS	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_NAMES_MFS_FS	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_SECURITY_LARIS_X86_PARTITION	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_SECURITY_UASHFS_ZSTD	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_PARTITION_ON	y	n	n	n	n	n	n

Modifications de configuration du noyau axées sur la sécurité

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_BLOCK_ON_DATA_CORRUPTION	y	y	y	y	y	y	y

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_DEBUG_PAGE_FAULT_MMIO P_MIN_ADDRESS	4096	65536	65536	65536	65536	65536	65536
CONFIG_DEBUG_VMEM	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_DEBUG_VPORT	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_FORTIFY_SOURCE	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON	N/A	n	n	n	n	n	n
CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON	N/A	n	n	n	n	n	n
CONFIG_INIT_MMU_DEFAULT_DMA_SUPPORT	N/A	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_LSC_AUTOLOAD	y	n	n	n	n	n	n
CONFIG_SCHED_CORE	N/A	N/A	y	N/A	y	N/A	y
CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK	y	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_DEFAULT_RESTRICT	n	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SILENT_LINUX_DISABLED	y	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SWAPFILE_PAGE_ALLOCATION	N/A	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SWAPFILE_PAGE_ALLOCATION	y	y	y	y	y	y	y

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_SIB	n	y	y	y	y	y	y
AB_FREELIST_RANDOM							

Autres modifications de configuration du noyau

Option CONFIG	AL1/4,14/ x86_64	AL2023/6. 1/ aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/ aarch64	AL2023/6, 12/ x86_64	AL2023/6. 18/ aarch64	AL2023/6, 18/ x86_64
CONFIG_HZ	250	100	100	100	100	100	100
CONFIG_NUMA							
CONFIG_NUM_CPUS	8192	4096	8192	4096	8192	4096	8192
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	n	y	y	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_ON_OOPS_VALUE	0	1	1	1	1	N/A	N/A
CONFIG_PPC_P	m	m	m	m	m	m	m
CONFIG_SIBIP	m	n	n	n	n	n	n
CONFIG_XIPV	y	N/A	n	N/A	n	N/A	n

Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 1 (AL1) et Amazon Linux 2023 AMIs

Une comparaison entre la norme RPMs actuelle AL1 et la norme AL2 AMIs 023.

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
acl	2,2,49	2.3.1
acpid	2,0,19	2,0,32
alsa-lib	1,0,22	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023,6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amazon-rpm-config		228
amazon-ssm-agent	3.2.2222.0	3,3,987,0
amd-ucode-firmware		20210208
at	3.1.10	3,1,23
attr	2,4,46	2.5.1
audit	2.6.5	3,0.6
audit-libs	2.6.5	3,0.6
authconfig	6.2.8	
aws-amitools-ec2	1.5,13	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
aws-cfn-bootstrap	1.4	2.0
aws-cli	1,18,107	
awscli-2		2,15,30
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
bash-completion		2.11
bc	1,06,95	1,07.1
bind-libs	9.8.2	9,18,28
bind-license		9,18,28
bind-utils	9.8.2	9,18,28
binutils	2,27	2,39
boost-filesystem		1,75,0
boost-system		1,75,0
boost-thread		1,75,0
bzip2	1.0.6	1.0.8
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,62	2023,2,68
c-ares		1.19.1
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	1.15

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
chrony		4.3
cloud-disk-utils	0,27	
cloud-init	0,7,6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0,31
copy-jdk-configs	3.3	
coreutils	8,22	8,32
coreutils-common		8,32
cpio	2.10	2,13
cracklib	2.8,16	2,9,6
cracklib-dicts	2.8,16	2,9,6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	1.11
crypto-policies		20220428
crypto-policies-scripts		20220428
cryptsetup	1.6.7	2.6.1
cryptsetup-libs	1.6.7	2.6.1
curl	7,61,1	
curl-minimal		8.5.0

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2,127
cyrus-sasl-plain	2.1.23	2,127
dash	0,5.5.1	
db4	4,7,25	
db4-utils	4,7,25	
dbus	1.6,12	1,12,28
dbus-broker		32
dbus-common		1,12,28
dbus-libs	1.6,12	1,12,28
dejavu-fonts-common	2,33	
dejavu-sans-fonts	2,33	
dejavu-serif-fonts	2,33	
device-mapper	1,02,135	1,02,185
device-mapper-event	1,02,135	
device-mapper-event-libs	1,02,135	
device-mapper-libs	1,02,135	1,02,185
device-mapper-persistent-data	0,6.3	
dhclient	4.1.1	

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dmraid	1.0.0.rc16	
dmraid-events	1.0.0.rc16	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0
dnf-plugin-support-info		1.2
dnf-utils		4.3.0
dosfstools		4.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055
dracut-modules-growroot	0.20	
dump	0.4	
dwz		0,14
dyninst		10.2.1

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
e2fsprogs	1,43,5	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,43,5	1,46,5
ec2-hibinit-agent	1.0.0	1.0.8
ec2-instance-connect		1.1
ec2-instance-connect-selinux		1.1
ec2-net-utils	0.7	
ec2-utils	0.7	2.2.0
ed	1.1	1.14.2
efi-filesystem		5
efi-srpm-macros		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-debuginfod-client		0.188
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0,168	0.188
elfutils-libs		0.188
epel-release	6	
ethtool	3,15	5,15

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
expat	2.1.0	2.5.0
file	5,37	5,39
file-libs	5,37	5,39
filesystem	2,4,30	3,14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	
fipscheck-lib	1.3.1	
fontconfig	2.8.0	
fontpackages-files system	1,41	
fonts-srpm-macros		2.0.5
freetype	2.3.11	
fstrm		0.6.1
fuse-libs	2.9.4	2,9,9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1,19
gdisk	0,8,10	1.0.8
generic-logos	17,0,0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0,21

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
gettext-libs		0,21
ghc-srpm-macros		1.5.0
giflib	4.1.6	
glib2	2,36.3	2,74,7
glibc	2,17	2,34
glibc-all-langpacks		2,34
glibc-common	2,17	2,34
glibc-gconv-extra		2,34
glibc-locale-source		2,34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2,0,28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
go-srpm-macros		3.2.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
gpm-libs	1,20,6	1,20,7
grep	2,20	3.8
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0,97	

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
grub2-common		2,06
grub2-efi-x64-ec2		2,06
grub2-pc-modules		2,06
grub2-tools		2,06
grub2-tools-minimal		2,06
grubby	7,0,15	8,40
gssproxy		0.8.4
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hibagent	1.0.0	
hmaccalc	0,9,12	
hostname		3,23
hunspell		1.7.0
hunspell-en		0,20140811,1
hunspell-en-GB		0,20140811,1
hunspell-en-US		0,20140811,1
hunspell-filesystem		1.7.0
hwdata	0,233	0,384
info	5.1	6.7
inih		49

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
initscripts	9,03,58	10,09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4,21	
iputils	20121221	20210202
irqbalance	1.5.0	1.9.0
jansson		2.14
java-1.7.0-openjdk	1,7,0,321	
javapackages-tools	0.9.1	
jemalloc		5.2.1
jitterentropy		3.4.1
jpackage-utils	1,7.5	
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4,14.336	6,112
kernel-libbpf		6,112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023,6.20241031
kernel-srpm-macros		1.0
kernel-tools	4,14.336	6,112

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
keyutils	1.5.8	1.6.3
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
kpartx	0,4.9	
kpatch-runtime		0,9,7
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
lcms2	2.6	
less	436	608
libacl	2,2,49	2.3.1
libaio	0,3,109	0,3,111
libarchive		3.7.4
libargon2		27/12/2017
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libbasicobjects		0,11
libblkid	2.23.2	2,37,4
libcap	2,16	2,48
libcap54	2,54	
libcap-ng	0,7,5	0.8.2

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
libcbor		0.7.0
libcgroup	0,40 .rc1	
libcollection		0.7.0
libcom_err	1,43,5	1,46,5
libcomps		0,1,20
libconfig		1.7.2
libcurl	7,61,1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5,3,28
libdhash		0,5,0
libdnf		0,69,0
libeconf		0,4,0
libedit	2.11	3.1
libev		4,33
libevent	2,0,21	2.1.12
libfdisk		2,37,4
libffi	3,0,13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libfontenc	1.0.5	
libgcc		11.4.1

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libgssglue	0.1	
libibverbs		48,0
libICE	1.0.6	
libicu	50,2	
libidn	1,18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libini_config		1.3.1
libjpeg-turbo	1,2,90	
libkcap1		1.4.0
libkcap1-hmacalc		1.4.0
libldb		2.6.2
libmaxminddb		1.5.2
libmetalink		0,13
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2,37,4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libnetfilter_conntrack	1.0.4	
libnfnl	1.0.1	
libnfsidmap	0.25	2.5.4
libnhttp2	1,33,0	1,59,0
libnih	1.0.1	
libnl	1.1.4	
libnl3		3.5.0
libpath_utils		0,2,1
libpcap		1.10.1
libpipeline	1.2.3	1.5.3
libpkgconf		1.8.0
libpng	1,2,49	
libpsl	0.6.2	0,21,1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
libref_array		0,15
librepo		1.14,5
libreport-fs		2.15.2
libseccomp		2.5.3
libselinux	2.1.10	3.4
libselinux-utils	2.1.10	3.4

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2,13
libSM	1.2.1	
libsmartcols	2.23.2	2,37,4
libsolv		0,7,22
libss	1,43,5	1,46,5
libssh2	1.4.2	
libsss_certmap		2.9.4
libsss_idmap		2.9.4
libsss_nss_idmap		2.9.4
libsss_sudo		2.9.4
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libstoragegmt		1.9.4
libsysfs	2.1.0	
libtalloc		2.3.4
libtasn1	2.3	4,19,0
libtdb		1.4.7
libtevent		0.13.0

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libtextstyle		0,21
libtirpc	0,2.4	1.3.3
libudev	173	
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.5	1.2.1
libuuid	2.23.2	2,37,4
libuv		1,47,0
libverto	0,2,5	0,3.2
libverto-libev		0,3.2
libX11	1.6.0	
libX11-common	1.6.0	
libXau	1.0.6	
libxcb	1.11	
libXcomposite	0,4.3	
libxcrypt		4.4.33
libXext	1.3.2	
libXfont	1.4.5	
libXi	1.7.2	
libxml2	2.9.1	2.10.4

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
libxml2-python27	2.9.1	
libXrender	0,9,8	
libxslt	1.1.28	
libXtst	1.2.2	
libyaml	0,16	0,2,5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-wheel		20210208
lm_sensors-libs		3.6.0
lmdb-libs		0,9,29
log4j-cve-2021-44228-hotpatch	1.3	
logrotate	3.7.8	3.20.1
lsof	4,82	4,94,0
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lua-srpm-macros		1
lvm2	2,02,166	
lvm2-libs	2,02,166	
lz4-libs		1.9.4
mailcap	2.1.31	

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
make	3,82	
man-db	2.6.3	2.9.3
man-pages	4,10	5,10
mdadm	3.2.6	
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1,08	
mpfr		4.1.0
nano	2.5.3	5.8
nc	1,84	
ncurses	5.7	6.2
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1,60	2.0
newt	0,52,11	0,52,21
newt-python27	0,52,11	
nfs-utils	1.3.0	2.5.4
npth		1.6
nspr	4,25,0	4,35,0
nss	3,53,1	3,90,0

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,53,1	3,90,0
nss-softokn-freebl	3,53,1	3,90,0
nss-sysinit	3,53,1	3,90,0
nss-tools	3,53,1	
nss-util	3,53,1	3,90,0
ntp	4,2,8 p15	
ntpd	4,2,8 p15	
ntsysv	1.3.49.3	1.15
numactl	2.0.7	
numactl-libs		2,0,14
ocaml-srpm-macros		6
oniguruma		6.9.7.1
openblas-srpm-macros		2
openldap	2,4,40	2,4,57
openssh	7,4 p1	8,7 p1
openssh-clients	7,4 p1	8,7 p1
openssh-server	7,4 p1	8,7 p1
openssl	1,02k	3,0.8
openssl-libs		3,0.8

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
openssl-pkcs11		0,4,12
os-prober		1,77
p11-kit	0,18,5	0,24.1
p11-kit-trust	0,18,5	0,24.1
package-notes-srpm-macros		0.4
pam	1.1.8	1.5.1
pam_ccreds	10	
pam_krb5	2.3.11	
pam_passwdqc	1.0.5	
parted	2.1	3.4
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-libs	3.1.10	3.7.0
pcre	8,21	
pcre2		10,40
pcre2-syntax		10,40
perl	5.16,3	
perl-Carp	1,26	1,50
perl-Class-Struct		0,66
perl-constant	1,27	1,33

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
perl-Digest	1,17	
perl-Digest-HMAC	1,03	
perl-Digest-MD5	2,52	
perl-Digest-SHA	5,85	
perl-DynaLoader		1,47
perl-Encode	2,51	3,15
perl-Errno		1,30
perl-Exporter	5,68	5,74
perl-Fcntl		1.13
perl-File-Basename		2,85
perl-File-Path	2,09	2,18
perl-File-stat		1,09
perl-File-Temp	0,23,01	0,231,100
perl-Filter	1,49	
perl-Getopt-Long	2,40	2,52
perl-Getopt-Std		1.12
perl-HTTP-Tiny	0,033	0,078
perl-if		0,60,800
perl-interpreter		5,32.1
perl-IO		1,43

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-IPC-Open3		1,21
perl-libs	5.16,3	5,32.1
perl-macros	5.16,3	
perl-MIME-Base64		3,16
perl-mro		1,23
perl-overload		1,31
perl-overloading		0,02
perl-parent	0,225	0,238
perl-PathTools	3,40	3,78
perl-Pod-Escapes	1.04	1,07
perl-podlators	2.5.1	4,14
perl-Pod-Perldoc	3,20	3,28,01
perl-Pod-Simple	3,28	3,42
perl-Pod-Usage	1,63	2,01
perl-POSIX		1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,27	1,56
perl-SelectSaver		1.02
perl-Socket	2,010	2,032
perl-srpm-macros		1
perl-Storable	2,45	3,21

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
perl-subs		1,03
perl-Symbol		1,08
perl-Term-ANSIColor		5,01
perl-Term-Cap		1,17
perl-Text-ParseWords	3,29	3,30
perl-Text-Tabs+Wrap		2021,0726
perl-threads	1,87	
perl-threads-shared	1,43	
perl-Time-HiRes	1,9725	
perl-Time-Local	1,2300	1,300
perl-vars		1,05
pinentry	0,7,6	
pkgconf		1.8.0
pkgconfig	0,27,1	
pkgconf-m4		1.8.0
pkgconf-pkg-config		1.8.0
pm-utils	1.4.1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
policycoreutils-python-utils		3.4
popt	1.13	1,18

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
procmail	3,22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3,17
protobuf-c		1.4.1
psacct	6.3.2	6.6.4
psmisc	22,20	23,4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7,18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-boto	2,48,0	
python27-botocore	1,1,31	
python27-chardet	2.0.1	
python27-colorama	0,4.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-crypto	2.6.1	
python27-daemon	1.5.2	

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
python27-dateutil	2.1	
python27-devel	2.7,18	
python27-docutils	0,11	
python27-ecdsa	0,11	
python27-futures	3.0.3	
python27-imaging	1.1.6	
python27-iniparse	0,3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jmespath	0.9.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7,18	
python27-lockfile	0.8	
python27-markupsafe	0,11	
python27-paramiko	1.15.1	
python27-pip	9.0.3	
python27-ply	3.4	
python27-pyasnl	0,17	
python27-pycurl	7,19,0	

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
python27-pygpme	0.3	
python27-pyliblzma	0,5.3	
python27-pystache	0,5.3	
python27-pyxattr	0,5,0	
python27-PyYAML	3,10	
python27-requests	1.2.3	
python27-rsa	3.4.1	
python27-setuptools	36,2,7	
python27-simplejson	3.6.5	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3,10	
python27-urllib3	1,24,3	
python27-virtualenv	15,10	
python3		3,9,16
python3-attrs		20,3,0
python3-audit		3,0.6
python3-awscrt		0,19,19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14,5
python3-chardet		4.0.0

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
python3-colorama		0,4,4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36,0,1
python3-daemon		2.3.0
python3-dateutil		2.8.1
python3-dbus		1.2,18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0,69,0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1,21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jsonschemata		3.2.0
python3-libcomps		0,1,20
python3-libdnf		0,69,0

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
python3-libs		3,9,16
python3-libselinux		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-libstorage mgmt		1.9.4
python3-lockfile		0.12.2
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0,1,6
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3,11
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3,0,24
python3-pycparser		2,20
python3-pyrsistent		0,17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0,16.6
python3-ruamel-yaml-clib		0,12
python3-setools		4.4.1
python3-setuptools		59,6,0
python3-setuptools-wheel		59,6,0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1,25,10
python3-wcwidth		0,2,5
python-chevron		0.13.1
python-srpm-macros		3.9
quota	4,00	4,06
quota-nls	4,00	4,06
readline	6.2	8.1
rmt	0.4	
rng-tools	5	6,14

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	0.2.0	1.2.6
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsync	3.0.6	3.2.6
rsyslog	5,8,10	
ruby	2.0	
ruby20	2,0.0.648	
ruby20-irb	2,0.0.648	
ruby20-libs	2,0.0.648	
rubygem20-bigdecimal	1.2.0	
rubygem20-json	1.8.3	
rubygem20-psych	2.0.0	
rubygem20-rdoc	4.2.2	
rubygems20	2.0.14.1	

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
rust-srpm-macros		21
sbsigntools		0.9.4
screen	4.0.3	4.8.0
sed	4.2.1	4.8
selinux-policy		38,1,45
selinux-policy-targeted		38,1,45
sendmail	8,1,4	
setserial	2,17	
setup	2.8,14	2.13.7
sgpio	1.2.0.10	
shadow-utils	4.1.4.2	4,9
shared-mime-info	1.1	
slang	2.2.1	2.3.2
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
sssd-client		2.9.4
sssd-common		2.9.4
sssd-kcm		2.9.4
sssd-nfs-idmap		2.9.4
strace		6.8

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
sudo	1,8,23	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
sysstat		12,5.6
systemd		252,23
systemd-libs		252,23
systemd-networkd		252,23
systemd-pam		252,23
systemd-resolved		252,23
systemd-udev		252,23
system-release	2018,03	2023,6.20241031
systemtap-runtime		4.8
sysvinit	2,87	
tar	1,26	1,34
tbb		2020,3
tcp_wrappers	7.6	
tcp_wrappers-libs	7.6	
tcpdump		4,99,1
tcsh		6,24,07
time	1,7	1.9

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
tmpwatch	2.9,16	
traceroute	2,0,14	2.1.3
ttmkfdir	3.0.9	
tzdata	2023c	2024a
tzdata-java	2023c	
udev	173	
unzip	6.0	6.0
update-motd	1.0.1	2.2
upstart	0,6,5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2,37,4
util-linux-core		2,37,4
vim-common	9,0,2120	9,0.2153
vim-data	9,0,2120	9,0.2153
vim-enhanced	9,0,2120	9,0.2153
vim-filesystem	9,0,2120	9,0.2153
vim-minimal	9,0,2120	9,0.2153
wget	1,18	1.21.3
which	2,19	2,21

Package	AL1 AMI	AL2203 AMI
words	3.0	3.0
xfsdump		3.1.11
xfsprogs		5,18,0
xorg-x11-fonts-Type1	7.2	
xorg-x11-font-utils	7.2	
xxd	9,0,2120	9,0.2153
xxhash-libs		0.8.0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2

Package	AL1 AMI	AL2023 AMI
zstd		1.5.5

Comparaison des packages installés sur Amazon Linux 1 (AL1) et Amazon Linux 2023 Minimal AMIs

Une comparaison du RPMs présent sur le AL1 AL2 023 Minimal AMIs.

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
acpid	2,0,19	
alternatives		1.15
amazon-chrony-config		4.3
amazon-ec2-net-utils		2.5.1
amazon-linux-repo-s3		2023,6.20241031
amazon-linux-sb-keys		2023.1
amd-ucode-firmware		20210208
audit	2.6.5	3,0.6
audit-libs	2.6.5	3,0.6
authconfig	6.2.8	
awscli-2		2,15,30
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
binutils	2,27	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
bzip2	1.0.6	
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,62	2023,2,68
checkpolicy	2.1.10	3.4
chkconfig	1.3.49.3	
chrony		4.3
cloud-disk-utils	0,27	
cloud-init	0,7,6	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2		22.2.2
cloud-utils-growpart		0,31
coreutils	8,22	8,32
coreutils-common		8,32
cpio	2.10	2,13
cracklib	2.8,16	2,9,6
cracklib-dicts	2.8,16	2,9,6
cronie	1.4.4	
cronie-anacron	1.4.4	
crontabs	1.10	
crypto-policies		20220428
cryptsetup-libs		2.6.1

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
curl	7,61,1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl	2.1.23	
cyrus-sasl-lib	2.1.23	2,127
dash	0,5.5.1	
db4	4,7,25	
db4-utils	4,7,25	
dbus		1,12,28
dbus-broker		32
dbus-common		1,12,28
dbus-libs	1.6,12	1,12,28
device-mapper		1,02,185
device-mapper-libs		1,02,185
dhclient	4.1.1	
dhcp-common	4.1.1	
diffutils	3.3	3.8
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
dnf-plugin-release-notification		1.2
dnf-plugins-core		4.3.0

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
dnf-plugin-support-info		1.2
dracut	004	055
dracut-config-ec2		3.0
dracut-config-generic		055
dracut-modules-growroot	0.20	
e2fsprogs	1,43,5	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,43,5	1,46,5
ec2-utils	0.7	2.2.0
ed	1.1	
efi-filesystem		5
efivar		38
efivar-libs		38
elfutils-default-yama-scope		0.188
elfutils-libelf	0,168	0.188
elfutils-libs		0.188
ethtool	3,15	
expat	2.1.0	2.5.0
file	5,37	5,39

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
file-libs	5,37	5,39
filesystem	2,4,30	3,14
findutils	4.4.2	4.8.0
fipscheck	1.3.1	
fipscheck-lib	1.3.1	
fuse-libs	2.9.4	2,9,9
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1,19
gdisk	0,8,10	1.0.8
generic-logos	17,0,0	
get_reference_source	1.2	
gettext		0,21
gettext-libs		0,21
glib2	2,36.3	2,74,7
glibc	2,17	2,34
glibc-all-langpacks		2,34
glibc-common	2,17	2,34
glibc-locale-source		2,34
gmp	6.0.0	6.2.1

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
gnupg2	2,0,28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gnutls		3.8.0
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2,20	3.8
groff	1.22.2	
groff-base	1.22.2	1.22.4
grub	0,97	
grub2-common		2,06
grub2-efi-x64-ec2		2,06
grub2-pc-modules		2,06
grub2-tools		2,06
grub2-tools-minimal		2,06
grubby	7,0,15	8,40
gzip	1.5	1.12
hesiod	3.1.0	
hmaccalc	0,9,12	
hostname		3,23
hwdata	0,233	0,384
info	5.1	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
inih		49
initscripts	9,03,58	10,09
iproute	4.4.0	6.10.0
iptables	1.4,21	
iputils	20121221	20210202
irqbalance		1.9.0
jansson		2.14
jitterentropy		3.4.1
jq		1.7.1
json-c		0,14
kbd	1.15	2.4.0
kbd-misc	1.15	2.4.0
kernel	4,14.336	6,112
kernel-libbpf		6,112
kernel-livepatch-r epo-s3		2023,6.20241031
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
kmod	14	29
kmod-libs	14	29
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
less	436	608

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
libacl	2,2,49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libargon2		27/12/2017
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libblkid	2.23.2	2,37,4
libcap	2,16	2,48
libcap54	2,54	
libcap-ng	0,7,5	0.8.2
libcbor		0.7.0
libcgroup	0,40 .rc1	
libcom_err	1,43,5	1,46,5
libcomps		0,1,20
libcurl	7,61,1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdb		5,3,28
libdnf		0,69,0
libeconf		0,4,0
libedit	2.11	3.1
libfdisk		2,37,4

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
libffi	3,0,13	3.4.4
libfido2		1.10.0
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libicu	50,2	
libidn	1,18	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libkcapi		1.4.0
libkcapi-hmaccalc		1.4.0
libmnl	1.0.3	1.0.4
libmodulemd		2.13.0
libmount	2.23.2	2,37,4
libnetfilter_connt rack	1.0.4	
libnfnetlink	1.0.1	
libnghttp2	1,33,0	1,59,0
libnih	1.0.1	
libpipeline		1.5.3

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
libpsl	0.6.2	0,21,1
libpwquality	1.2.3	1.4.4
librepo		1.14,5
libreport-filesystem		2.15.2
libseccomp		2.5.3
libselenium	2.1.10	3.4
libselenium-utils	2.1.10	3.4
libsemanage	2.1.6	3.4
libsepol	2.1.7	3.4
libsigsegv		2,13
libsmartcols	2.23.2	2,37,4
libsolv		0,7,22
libss	1,43,5	1,46,5
libssh2	1.4.2	
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libsysfs	2.1.0	
libtasn1	2.3	4,19,0
libtextstyle		0,21
libudev	173	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuser	0,60	0,63
libutempter	1.1.5	1.2.1
libuuid	2.23.2	2,37,4
libverto	0,2,5	0,3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libyaml	0,16	0,2,5
libzstd		1.5.5
linux-firmware-wheel		20210208
logrotate	3.7.8	3.20.1
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
man-db		2.9.3
microcode_ctl	2.1	2.1
mingetty	1,08	
mpfr		4.1.0
ncurses	5.7	6.2

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
nettle		3.8
net-tools	1,60	2.0
newt	0,52,11	
newt-python27	0,52,11	
npth		1.6
nspr	4,25,0	
nss	3,53,1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,53,1	
nss-softokn-freebl	3,53,1	
nss-sysinit	3,53,1	
nss-tools	3,53,1	
nss-util	3,53,1	
ntp	4,2,8 p15	
ntpd	4,2,8 p15	
numactl-libs		2,0,14
oniguruma		6.9.7.1
openldap	2,4,40	2,4,57

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
openssh	7,4 p1	8,7 p1
openssh-clients		8,7 p1
openssh-server	7,4 p1	8,7 p1
openssl	1,02k	3,0.8
openssl-lib		3,0.8
openssl-pkcs11		0,4,12
os-prober		1,77
p11-kit	0,18,5	0,24.1
p11-kit-trust	0,18,5	0,24.1
pam	1.1.8	1.5.1
passwd	0,79	0,80
pciutils	3.1.10	3.7.0
pciutils-lib	3.1.10	3.7.0
pcre	8,21	
pcre2		10,40
pcre2-syntax		10,40
pinentry	0,7,6	
pkgconfig	0,27,1	
policycoreutils	2.1.12	3.4
popt	1.13	1,18

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
procmail	3,22	
procps	3.2.8	
procps-ng		3.3,17
psmisc	22,20	23,4
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7,18	
python27-babel	0.9.4	
python27-backports	1.0	
python27-backports-ssl_match_hostname	3.4.0.2	
python27-chardet	2.0.1	
python27-configobj	4.7.2	
python27-iniparse	0,3.1	
python27-jinja2	2.7.2	
python27-jsonpatch	1.2	
python27-jsonpointer	1.0	
python27-libs	2.7,18	
python27-markupsafe	0,11	
python27-pycurl	7,19,0	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
python27-pygpme	0.3	
python27-pyliblzma	0,5.3	
python27-pyattr	0,5.0	
python27-PyYAML	3,10	
python27-requests	1.2.3	
python27-setuptools	36,2,7	
python27-six	1.8.0	
python27-urlgrabber	3,10	
python27-urllib3	1,24,3	
python3		3,9,16
python3-attrs		20,3,0
python3-audit		3,0.6
python3-awscrt		0,19,19
python3-babel		2.9.1
python3-cffi		1.14,5
python3-chardet		4.0.0
python3-colorama		0,4,4
python3-configobj		5.0.6
python3-cryptography		36,0,1
python3-dateutil		2.8.1

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
python3-dbus		1.2,18
python3-distro		1.5.0
python3-dnf		4.14.0
python3-dnf-plugins-core		4.3.0
python3-docutils		0,16
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0,69,0
python3-idna		2.10
python3-jinja2		2.11.3
python3-jmespath		0.10.0
python3-jsonpatch		1,21
python3-jsonpointer		2.0
python3-jjsonschema		3.2.0
python3-libcomps		0,1,20
python3-libdnf		0,69,0
python3-libs		3,9,16
python3-libselenium		3.4
python3-libsemanage		3.4
python3-markupsafe		1.1.1
python3-netifaces		0,1,6

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
python3-oauthlib		3.0.2
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-ply		3,11
python3-policycore utils		3.4
python3-prettytable		0.7.2
python3-prompt-too lkit		3,0,24
python3-pycparser		2,20
python3-pyrsistent		0,17.3
python3-pyserial		3.4
python3-pysocks		1.7.1
python3-pytz		2022.7.1
python3-pyyaml		5.4.1
python3-requests		2.25.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-ruamel-yaml		0,16.6
python3-ruamel-yaml- clib		0,12
python3-setuptools		4.4.1
python3-setuptools		59,6,0

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
python3-setuptools-wheel		59,6,0
python3-six		1.15.0
python3-systemd		235
python3-urllib3		1,25,10
python3-wcwidth		0,2,5
readline	6.2	8.1
rng-tools		6,14
rootfiles	8.1	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux		4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit		4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
rsyslog	5,8,10	
sbsigntools		0.9.4
sed	4.2.1	4.8
selinux-policy		38,1,45

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
selinux-policy-targeted		38,1,45
sendmail	8,1,4	
setserial	2,17	
setup	2.8,14	2.13.7
shadow-utils	4.1.4.2	4,9
shared-mime-info	1.1	
slang	2.2.1	
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
sudo	1,8,23	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysfsutils	2.1.0	
systemd		252,23
systemd-libs		252,23
systemd-networkd		252,23
systemd-pam		252,23
systemd-resolved		252,23
systemd-udev		252,23
system-release	2018,03	2023,6.20241031
sysvinit	2,87	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
tar	1,26	1,34
tcp_wrappers-libs	7.6	
tzdata	2023c	2024a
udev	173	
update-motd	1.0.1	2.2
upstart	0,6,5	
userspace-rcu		0.12.1
ustr	1.0.4	
util-linux	2.23.2	2,37,4
util-linux-core		2,37,4
vim-data	9,0,2120	9,0.2153
vim-minimal	9,0,2120	9,0.2153
which	2,19	2,21
xfsprogs		5,18,0
xz	5.2.2	5.2.5
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-priorities	1.1.31	

Package	AL1 Minimale	AL2023 Minimale
yum-plugin-upgrade-helper	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11
zram-generator		1.1.2
zram-generator-defaults		1.1.2
zstd		1.5.5

Comparaison des packages installés sur les images des conteneurs de base Amazon Linux 1 (AL1) et Amazon Linux 2023

Comparaison des images RPMs présentes sur les conteneurs de base AL2 023 AL1 et 023.

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
alternatives		1.15
amazon-linux-repo-cdn		2023,6.20241031
audit-libs		3,0.6
basesystem	10,0	11
bash	4,2,46	5.2,15
bzip2-libs	1.0.6	1.0.8
ca-certificates	2023,2,62	2023,2,68
chkconfig	1.3.49,3	
coreutils	8,22	

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
coreutils-single		8,32
crypto-policies		20220428
curl	7,61,1	
curl-minimal		8.5.0
cyrus-sasl-lib	2.1.23	
db4	4,7,25	
db4-utils	4,7,25	
dnf		4.14.0
dnf-data		4.14.0
elfutils-default-y ama-scope		0.188
elfutils-libelf	0,168	0.188
elfutils-libs		0.188
expat	2.1.0	2.5.0
file-libs	5,37	5,39
filesystem	2,4,30	3,14
gawk	3.1.7	5.1.0
gdbm	1.8.0	
gdbm-libs		1,19
glib2	2,36.3	2,74,7
glibc	2,17	2,34

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
glibc-common	2,17	2,34
glibc-minimal-lang pack		2,34
gmp	6.0.0	6.2.1
gnupg2	2,0,28	
gnupg2-minimal		2.3.7
gpgme	1.4.3	1.15.1
grep	2,20	3.8
gzip	1.5	
info	5.1	
json-c		0,14
keyutils-libs	1.5.8	1.6.3
krb5-libs	1.15.1	1.21.3
libacl	2,2,49	2.3.1
libarchive		3.7.4
libassuan	2.0.3	2.5.5
libattr	2,4,46	2.5.1
libblkid		2,37,4
libcap	2,16	2,48
libcap-ng		0.8.2
libcom_err	1,43,5	1,46,5

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
libcomps		0,1,20
libcurl	7,61,1	
libcurl-minimal		8.5.0
libdnf		0,69,0
libffi	3,0,13	3.4.4
libgcc		11.4.1
libgcc72	7.2.1	
libgcrypt	1.5.3	1.10.2
libgomp		11.4.1
libgpg-error	1.11	1,42
libicu	50,2	
libidn2	2.3.0	2.3.2
libmodulemd		2.13.0
libmount		2,37,4
libnghttp2	1,33,0	1,59,0
libpsl	0.6.2	0,21,1
librepo		1.14,5
libreport-filessystem		2.15.2
libselinux	2.1.10	3.4
libsepol	2.1.7	3.4

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
libsigsegv		2,13
libsmartcols		2,37,4
libsolv		0,7,22
libssh2	1.4.2	
libstdc++		11.4.1
libstdc++72	7.2.1	
libtasn1	2.3	4,19,0
libunistring	0.9.3	0,9,10
libuuid		2,37,4
libverto	0,2,5	0,3.2
libxcrypt		4.4.33
libxml2	2.9.1	2.10.4
libxml2-python27	2.9.1	
libyaml		0,2,5
libzstd		1.5.5
lua	5.1.4	
lua-libs		5.4.4
lz4-libs		1.9.4
make	3,82	
mpfr		4.1.0

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
ncurses	5.7	
ncurses-base	5.7	6.2
ncurses-libs	5.7	6.2
npth		1.6
nspr	4,25,0	
nss	3,53,1	
nss-pem	1.0.3	
nss-softokn	3,53,1	
nss-softokn-freebl	3,53,1	
nss-sysinit	3,53,1	
nss-tools	3,53,1	
nss-util	3,53,1	
openldap	2,4,40	
openssl	1,02k	
openssl-libs		3,0.8
p11-kit	0,18,5	0,24.1
p11-kit-trust	0,18,5	0,24.1
pcre	8,21	
pcre2		10,40
pcre2-syntax		10,40

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
pinentry	0,7,6	
pkgconfig	0,27,1	
popt	1.13	1,18
pth	2.0.7	
publicsuffix-list-dafsa		20240212
python27	2.7,18	
python27-chardet	2.0.1	
python27-iniparse	0,3.1	
python27-kitchen	1.1.1	
python27-libs	2.7,18	
python27-pycurl	7,19,0	
python27-pygpme	0.3	
python27-pyliblzma	0,5.3	
python27-pyattr	0,5,0	
python27-urlgrabber	3,10	
python3		3,9,16
python3-dnf		4.14.0
python3-gpg		1.15.1
python3-hawkey		0,69,0
python3-libcomps		0,1,20

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
python3-libdnf		0,69,0
python3-libs		3,9,16
python3-pip-wheel		21.3.1
python3-rpm		4.16.1.3
python3-setuptools-wheel		59,6,0
readline	6.2	8.1
rpm	4.11.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.11.3	4.16.1.3
rpm-python27	4.11.3	
rpm-sign-libs		4.16.1.3
sed	4.2.1	4.8
setup	2.8,14	2.13.7
shared-mime-info	1.1	
sqlite	3.7,17	
sqlite-libs		3,40,0
sysctl-defaults	1.0	
system-release	2018,03	2023,6.20241031
tar	1,26	
tzdata	2023c	2024a

Package	AL1 Récipient	AL2Conteneur 023
xz-libs	5.2.2	5.2.5
yum	3.4.3	4.14.0
yum-metadata-parser	1.1.4	
yum-plugin-ovl	1.1.31	
yum-plugin-priorities	1.1.31	
yum-utils	1.1.31	
zlib	1.2.8	1.2.11

AL2023 exigences du système

Cette section décrit la configuration système requise pour utiliser AL2 023.

Rubriques

- [Configuration du processeur requise pour exécuter AL2 023](#)
- [Mémoire \(RAM\) requise pour exécuter AL2 023](#)

Configuration du processeur requise pour exécuter AL2 023

Pour exécuter un code AL2 023, le processeur utilisé doit répondre à certaines exigences minimales. Toute tentative d'exécution de AL2 023 sur une CPUs machine qui ne répond pas à ces exigences peut entraîner des erreurs d'instructions illégales très tôt dans l'exécution du code.

Les exigences minimales s'appliquent à [AL2023 sur Amazon EC2AL2023 dans des conteneurs](#), et [AL2023 en dehors d'Amazon EC2](#).

Configuration requise pour le processeur ARM pour AL2 023

Tous (AL2023) aarch64ARM) les binaires sont conçus pour 64 bits. Pas de 32 bits ARM les binaires sont disponibles, donc un 64 bits ARM Le processeur est requis.

Note

Pour les instances basées sur ARM, AL2 023 ne prend en charge que les types d'instances qui utilisent des processeurs Graviton2 ou ultérieurs. AL2023 ne prend pas en charge les instances A1.

AL2023 nécessite un processeur conforme à la norme ARMv8 .2 doté de l'extension cryptographique ()ARMv8 .2+crypto. Tous les packages AL2 023 pour aarch64 sont créés avec l'indicateur du -march=armv8 .2-a+crypto compilateur. Bien que nous essayions d'imprimer des messages d'erreur gracieux, lorsque le code AL2 023 est tenté d'être exécuté sur une ancienne version ARM processeurs, il est possible que le premier message d'erreur soit une erreur d'instruction illégale.

 Note

En raison des exigences de aarch64 base du processeur AL2 023, tous Raspberry Pi systèmes antérieurs à Raspberry Pi 5 ne répondent pas à la configuration minimale requise pour le processeur.

Configuration requise pour le processeur x86-64 pour 023 AL2

Tous les x86-64 binaires AL2 023 sont conçus pour la x86-64v2 révision de l'x86-64architecture en passant `-march=x86-64-v2` au compilateur.

La x86-64v2 révision de l'architecture ajoute les fonctionnalités de processeur suivantes en plus de l'x86-64architecture de base :

- CMPXCHG16B
- LAHF-SAHF
- POPCNT
- SSE3
- SSE4_1
- SSE4_2
- SSSE3

Cela correspond approximativement aux x86-64 processeurs sortis en 2009 ou ultérieurement. Les exemples incluent Intel Nehalem, AMD Jaguar, Atom Silvermont, ainsi que le VIA Nano and Eden C microarchitectures.

Sur Amazon EC2, tous les types d'x86-64instances sont compatiblesx86-64v2, y compris M1C1, et les familles d'M2instances.

Pas de x86 32 bits (i686) AL2 023 binaires sont créés. Bien que AL2 023 continue de prendre en charge l'exécution de fichiers binaires 32 bits en espace utilisateur, cette fonctionnalité est obsolète et pourrait être supprimée dans une future version majeure d'Amazon Linux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Packages x86 \(i686\) 32 bits](#).

Mémoire (RAM) requise pour exécuter AL2 023

Les types d'instances de la EC2 `.nano` famille Amazon (`t2.nano`, `t3.nano`, `t3a.nano`, `ett4g.nano`) disposent de 512 Mo de RAM, soit le minimum requis pour AL2 023.

Note

Bien que 512 Mo soient le minimum requis, ces types d'instances sont soumis à des contraintes de mémoire et leurs fonctionnalités et performances peuvent être limitées.

AL2023 images n'ont pas été testées sur des systèmes dotés de moins de 512 Mo de RAM. L'exécution d'images de conteneur basées sur AL2 023 dans moins de 512 Mo de RAM dépendra de la charge de travail conteneurisée.

Certaines charges de travail, par exemple `dnf upgrade` entre certaines versions AL2 023, peuvent nécessiter plus de 512 Mo de RAM. C'est pourquoi la version [AL2023.3](#) a introduit l'activation `zram` par défaut pour les instances disposant de moins de 800 Mo de RAM. Pour les charges de travail conteneurisées, cela signifie que certaines charges de travail peuvent fonctionner correctement sur AL2 023 instances avec cette quantité de mémoire, mais échouer lorsqu'elles sont exécutées dans un conteneur limité à cette quantité de mémoire.

Pour les types d'instance dotés de moins de 800 Mo de RAM, AL2 023 (à partir de la version [AL2023.3](#) ou ultérieure) activera le swap `zram` basé par défaut. Les exemples de types d' EC2 instances Amazon dotés de moins de 800 Mo de mémoire incluent `t4g.nano`, `t3a.nano`, `t3.nano`, `t2.nano`, `ett1.micro`. Cela signifie moins de scénarios de manque de mémoire pour ces types d'instances, car AL2 023 compressera et décompressera les pages de mémoire à la demande. Cela permet d'activer des charges de travail qui nécessiteraient autrement un type d'instance doté de plus de mémoire, au détriment de l'utilisation du processeur nécessaire à la compression.

Le noyau Amazon Linux

Amazon Linux 2023 (AL2023) publie un nouveau noyau LTS (Long-Term Support) au premier trimestre de chaque année, basé sur le noyau LTS annuel de la communauté Linux en amont. Chaque nouveau noyau LTS apporte les derniers correctifs de sécurité, les améliorations de performances, le support matériel et les fonctionnalités du noyau Linux en amont.

Cycle de vie du noyau


Chaque noyau AL2023 LTS est pris en charge pendant quatre ans en deux phases :

1. Support complet (années 1 à 2) — Le noyau reçoit des correctifs pour toutes les sévérités CVE par le biais de rebases régulières sur le noyau LTS en amont. Cette phase s'aligne sur la fenêtre de support LTS de la communauté Linux en amont. Si l'amont étend la fenêtre de support du LTS, Amazon Linux emboîtera le pas.
2. Support de maintenance (années 3 à 4) — Après la fin de la période de support LTS en amont, l'équipe Amazon Linux continue de rétroporter principalement les correctifs pour les vulnérabilités critiques et importantes CVEs (score CVSS 7.0 et supérieur), ainsi que pour les vulnérabilités exploitées connues. Les niveaux de sévérité faible et moyen ne CVEs sont pas rétroportés au cours de cette phase.

Au bout de quatre ans, le noyau arrive en fin de vie et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Les anciens noyaux restent disponibles via des référentiels et vous pouvez continuer à les utiliser. Vous ne devez pas vous attendre à d'autres correctifs ou correctifs. Nous vous recommandons d'effectuer une mise à niveau vers un noyau compatible avant cette date. Les informations spécifiques au noyau ne AMIs seront plus mises à jour après la date de fin de support d'un noyau.

Le tableau suivant indique le calendrier de prise en charge des noyaux Amazon Linux LTS actuels :

Amazon Linux 2023 Kernel Release Timeline



mises à jour du noyau

À partir de juin 2026, le noyau par défaut AL2023 sera mis à jour chaque année. L'[al2023-ami-kernel-default](#) ensemble de AMIs sera mis à jour avec le dernier noyau LTS, de sorte que les instances nouvellement lancées proposeront la nouvelle version du noyau.

Les instances en cours d'exécution ne sont pas automatiquement mises à jour vers un nouveau noyau. Pour mettre à niveau le noyau sur une instance existante, vous devez explicitement installer le nouveau package de noyau et redémarrer. Pour en savoir plus, consultez [Mise à jour du noyau Linux sur AL2023](#).

Nous vous recommandons vivement d'adopter rapidement de nouveaux noyaux afin de bénéficier des dernières améliorations en matière de sécurité et de performances. Les anciens noyaux reçoivent des correctifs de sécurité de moins en moins nombreux et plus lents au fil du temps. Intégrez les mises à jour du noyau dans vos pipelines de test et de déploiement existants pour valider la compatibilité avant le déploiement en production.

Chevauchement des versions du noyau entre les distributions

Pour simplifier les migrations entre les distributions Amazon Linux, au moins une version du noyau sera disponible à la fois sur la distribution Amazon Linux actuelle et sur la prochaine. Cela vous permet d'abord d'effectuer une mise à niveau vers un nouveau noyau sur votre distribution existante, de valider vos charges de travail, puis de migrer vers la nouvelle distribution avec la certitude que la même version du noyau y est disponible.

Gestion des CVE

AL2023 adresse le noyau CVEs comme suit :

- Les vulnérabilités exploitées critiques et importantes CVEs (CVSS 7.0 et versions ultérieures) et connues sont rétroportées vers tous les noyaux pris en charge.
- Les niveaux faible et moyen CVEs (CVSS inférieur à 7.0) sont traités par des rebases LTS régulières en amont pendant la phase de support complet. Pendant la phase de support de maintenance, CVEs ils ne sont pas rétroportés. Si un CVE faible ou moyen n'est pas résolu par une rebase LTS en amont dans les 60 jours, il sera marqué comme « Aucun correctif prévu » dans le [Amazon Linux Security Center](#).

L'exécution du dernier noyau disponible est le meilleur moyen d'obtenir des mises à jour récentes en matière de sécurité, de performance et de fonctionnalité.

Ce que vous devez faire

1. Mettez en œuvre l'intégration continue (CI) pour vos applications : avant d'apporter des modifications à votre configuration de production, assurez-vous qu'elle est correctement validée lors d'une phase de test. Incluez les mises à jour du noyau dans votre validation.
2. Restez sur le noyau le plus récent : adoptez chaque nouveau noyau LTS annuel dès qu'il est disponible. Les nouveaux noyaux reçoivent les correctifs de sécurité plus rapidement. Utilisez la [al2023-ami-kernel-default](#) série de AMIs pour accéder automatiquement à la version du noyau recommandée par l'équipe Amazon Linux.
3. Automatisez les mises à jour : utilisez des outils tels que [AWS Systems Manager](#) pour gérer les mises à jour du noyau au sein de votre flotte.
4. Planifiez les redémarrages : chaque mise à jour du noyau nécessite un redémarrage. Intégrez des fenêtres de redémarrage dans vos programmes de maintenance.

Pilotes NVIDIA

Amazon Linux 2023 fournit des pilotes GPU NVIDIA et des packages de boîtes à outils CUDA via un référentiel dédié. Ce référentiel est géré par le [Amazon Linux Security Center \(ALAS\) AWS](#) et fournit [des avis de sécurité](#) par le biais de celui-ci.

Rubriques

- [À propos du référentiel NVIDIA](#)
- [Activation du référentiel NVIDIA](#)
- [Installation des pilotes NVIDIA](#)
- [Installation de la boîte à outils CUDA](#)
- [Suppression du référentiel NVIDIA](#)

À propos du référentiel NVIDIA

Le référentiel AL2023 NVIDIA reflète les packages [du référentiel officiel NVIDIA CUDA pour AL2023](#). AWS qualifie les logiciels NVIDIA avec des AL2023 versions candidates avant de les redistribuer, et fournit des conseils de sécurité pour les packages de ce référentiel.

Le référentiel est disponible dans toutes les régions AWS commerciales, y compris les régions AWS GovCloud (États-Unis) et les régions de AWS Chine.

Le référentiel fournit NVIDIA Tesla (calcul pour centres de données) et des pilotes graphiques pour les architectures x86_64. Les pilotes GRID, utilisés pour les fonctionnalités d'affichage virtuel et de station de travail à distance, ne sont pas inclus. Pour l'installation du pilote GRID, consultez la section [Installation des pilotes NVIDIA](#) dans le guide de l'utilisateur EC2.

Activation du référentiel NVIDIA

Pour activer le référentiel NVIDIA sur votre AL2023 instance, installez le `nvidia-release` package. Cela ajoute la configuration du référentiel et les clés GPG à votre système.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-release -y
```

Vérifiez que le référentiel a été ajouté :

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist
```

Vous devriez voir le `amazonlinux-nvidia` dépôt dans la liste.

repo id	repo name
amazonlinux	Amazon Linux 2023 repository
amazonlinux-nvidia	Amazon Linux 2023 NVIDIA repository

Installation des pilotes NVIDIA

Après avoir activé le référentiel, vous pouvez installer les packages de pilotes NVIDIA à l'aide de `dnf`.

1. Installez les en-têtes du noyau et les packages de développement pour le noyau en cours d'exécution :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install kernel-devel-$(uname -r) kernel-headers-$(uname -r) -y
```

2. Installez le pilote NVIDIA :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-driver-cuda -y
```

3. Redémarrez l'instance :

```
[ec2-user ~]$ sudo reboot
```

4. Après le redémarrage, vérifiez que le pilote est chargé :

```
[ec2-user ~]$ nvidia-smi
```

Installation de la boîte à outils CUDA

Après avoir installé le pilote NVIDIA, vous pouvez installer le kit d'outils CUDA :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install cuda-toolkit -y
```

 Note

Pour les instances de GPU qui nécessitent NVIDIA Fabric Manager (telles que les types d'instances P4d, P5 et P6), installez et activez les packages supplémentaires :

```
[ec2-user ~]$ DRV_BRANCH="$(modinfo nvidia | grep "^version:" | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 2)"
[ec2-user ~]$ sudo dnf install nvidia-fabricmanager-${DRV_BRANCH} -y
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable --now nvidia-fabricmanager
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable --now nvidia-persistenced
```

Vérifiez que Fabric Manager est en cours d'exécution et qu' GPUs ils sont connectés via NVSwitch :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status nvidia-fabricmanager
[ec2-user ~]$ nvidia-smi topo -m
```

Dans la matrice topologique, les connexions entre elles GPUs doivent afficher NV des liens, indiquant une NVSwitch connectivité active.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation des pilotes NVIDIA sur les instances GPU EC2, y compris les exigences spécifiques au type d'instance, voir [Installer les pilotes publics NVIDIA](#) dans le guide de l'utilisateur EC2.

Suppression du référentiel NVIDIA

Pour supprimer la configuration du référentiel NVIDIA de votre système :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove nvidia-release -y
```

 Important

La suppression de la configuration du référentiel ne supprime aucun package NVIDIA déjà installé sur le système.

AL2023 Bureau graphique

Amazon Linux 2023 fournit une interface graphique optionnelle, légère et optimisée pour le cloud basée sur GNOME depuis la version 2023.7. Cet environnement de bureau moderne offre des fonctionnalités de productivité améliorées avec des outils intégrés tels que Firefox pour une navigation sécurisée, tout en maintenant le support d'Amazon DCV et VNC pour l'accès à distance.

Note

AL2023 suit de près la version en amont de Firefox Extended Support Release (ESR) et passe à la version ESR suivante dès qu'elle sera disponible. Pour plus d'informations, consultez le [calendrier de publication de Firefox ESR](#) et les [notes de mise à jour de Firefox](#).

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur l'installation de l'environnement de bureau graphique, consultez la documentation suivante :

- [Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023](#)

Packages supplémentaires pour Amazon Linux

Cette section présente les packages supplémentaires pour Amazon Linux (SPAL) et décrit leurs avantages et leurs limites, ainsi que les directives pour signaler les problèmes liés aux packages.

Rubriques

- [Qu'est-ce que les packages supplémentaires pour Amazon Linux \(ou SPAL\) ?](#)
- [Avantages](#)
- [Support des packages SPAL](#)
- [Signalement des problèmes liés au package](#)
- [Rubriques en relation](#)
- [Tutoriel : Configuration du dépôt SPAL sur AL2023](#)

Qu'est-ce que les packages supplémentaires pour Amazon Linux (ou SPAL) ?

Supplementary Packages for Amazon Linux (SPAL) est un référentiel de packages dédié qui donne accès à des milliers de packages supplémentaires dérivés de [Extra Packages for Enterprise Linux 9 \(EPEL9\)](#). Ces packages complètent les logiciels existants disponibles dans le noyau d'Amazon Linux 2023.

SPAL simplifie le déploiement des logiciels en fournissant des packages prédéfinis compatibles avec AL2 023, éliminant ainsi la nécessité pour les clients de créer eux-mêmes des packages à partir du code source. Cela permet d'économiser du temps et des efforts lors du processus d'installation du logiciel.

Note

SPAL est disponible dans toutes les régions AWS commerciales, y compris les régions AWS GovCloud (États-Unis) et en Chine, pour AL2 023 instances avec une version finale de 2023.9.20251117 ou ultérieure.

Avantages

SPAL offre plusieurs avantages clés aux utilisateurs d'Amazon Linux 2023 :

- Extension des cas d'utilisation AL2 023 — L'accès à des packages supplémentaires populaires au-delà du référentiel AL2 023 principal, tels que, `GDAL` or `pandocdrbd-utils`, permet aux clients de répondre à de multiples besoins commerciaux et de développement.
- Simplification de la gestion des packages AL2 023 — En fournissant des packages prédéfinis pour AL2 023, le processus de création de packages supplémentaires à partir des sources est éliminé, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs de compilation.
- Simplification de la migration AL2 vers AL2 023 : le référentiel SPAL permet une migration fluide des charges de travail AL2 vers AL2 023, y compris les charges de travail qui dépendent de packages. EPEL7

Support des packages SPAL

Les packages SPAL ne sont pas couverts par le même niveau de support que les packages de base AL2 023, qui sont pris en charge pendant toute la durée de vie d'Amazon Linux 2023.

Important

Avant d'utiliser SPAL, les clients doivent évaluer avec soin les considérations suivantes :

- Les packages SPAL ne sont PAS couverts par les plans de AWS support.
- Les packages SPAL sont fournis « tels quels » en amont. EPEL9
- Les colis SPAL ne bénéficieront PAS du suivi de sécurité AWS CVE.
- Les packages SPAL reçoivent des correctifs de sécurité et des corrections de bogues exclusivement en amont EPEL9 lorsqu'ils sont disponibles.

Signalement des problèmes liés au package

Si vous rencontrez un problème avec un package SPAL, nous vous recommandons de vérifier d'abord si le même problème se produit avec le package correspondant dans le EPEL9 référentiel en amont. Pour cela, veuillez consulter la [liste des problèmes](#) sur le référentiel EPEL en amont.

Si le problème n'est pas présent dans EPEL9, créez-en un dans le [GitHub référentiel Amazon Linux 2023](#), car cela indique que le problème est spécifique à la construction ou à la configuration du package SPAL.

Cette approche garantit que les problèmes sont traités par les responsables appropriés et contribue à la qualité globale des packages SPAL et EPEL en amont.

 Note

Les problèmes signalés seront traités dans la mesure du possible.

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur la configuration de SPAL sur votre système, consultez la page de documentation suivante :

- [Tutoriel : Configuration du dépôt SPAL sur AL2023](#)

Tutoriel : Configuration du dépôt SPAL sur AL2023

Supplementary Packages for Amazon Linux (SPAL) est un référentiel de packages supplémentaire AL2023 qui permet aux clients d'accéder à des milliers de packages open source.

Le didacticiel suivant vous aide à configurer le référentiel SPAL sur votre AL2023 instance. En installant le dépôt, vous aurez accès à tous les paquets RPM disponibles dans SPAL. Une fois installés, vous pouvez utiliser votre gestionnaire de packages pour installer et utiliser ces packages sur votre système.

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Vérification des prérequis](#)
- [Installation de SPAL sur votre système](#)
- [Installation de packages SPAL](#)
- [Téléchargement des paquets source SPAL](#)
- [Installation des packages SPAL debuginfo](#)

- [Désinstaller le dépôt SPAL de votre système](#)
- [Rubriques en relation](#)

Conditions préalables

Ce didacticiel part du principe que vous avez déjà lancé une instance à l'aide AL2023 de la version 2023.9.20251117 finale ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez les [Mise à jour d'AL2023](#) pages [AL2023 sur Amazon EC2](#) et.

Vérification des prérequis

- Pour vérifier que votre instance répond aux conditions requises, vous pouvez vérifier la version de `system-release` installée sur votre système.

Pour vérifier la version du package, vous pouvez utiliser la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ rpm -qi system-release
```

La commande affiche des informations sur le package, y compris la version majeure.

```
Name       : system-release
Version    : 2023.9.20251117
...
```

Note

Assurez-vous d'avoir `system-release` installé la dernière version de. Vous pouvez exécuter `sudo dnf upgrade` la mise à jour vers la dernière version.

Installation de SPAL sur votre système

1. Installez le `spal-release` package sur votre système. Cela ajoute le fichier `.repo` de configuration et les clés GPG à votre système.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install spal-release
```

 Note

Pendant l'installation, la déclaration de support sera affichée. La déclaration explique l'étendue du support et les limites du SPAL. Veuillez prendre le temps de lire attentivement ces informations.

2. Vérifiez que la configuration du référentiel SPAL a bien été ajoutée à votre système.

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/yum.repos.d/amazonlinux-spal.repo
```

Vous devriez voir les trois référentiels configurés sur votre système :`amazonlinux-spal`,`amazonlinux-spal-source`, et`amazonlinux-spal-debuginfo`.

Vous pouvez également consulter la liste des référentiels configurés en exécutant`dnf repolist`.

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist --all
```

 Note

L'`--all` indicateur est nécessaire pour voir les référentiels activés et désactivés.

Les trois référentiels SPAL devraient être disponibles. Notez que le référentiel SPAL Amazon Linux 2023 - Packages source et le référentiel Amazon Linux 2023 SPAL - Débogage sont désactivés par défaut.

repo id	repo name
status	
amazonlinux-spal	Amazon Linux 2023 SPAL repository
enabled	
amazonlinux-spal-source	Amazon Linux 2023 SPAL repository - Source packages
disabled	
amazonlinux-spal-debuginfo	Amazon Linux 2023 SPAL repository - Debug
disabled	

Installation de packages SPAL

- Installez les packages SPAL sur votre système en exécutant la `dnf install` commande.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install package
```

Note

Vous pouvez utiliser `dnf list` pour voir la liste complète des packages SPAL.

```
[ec2-user ~]$ dnf list --repo=amazonlinux-spal
```

Note

SPAL est un dépôt versionné. Assurez-vous que la dernière version de `system-release` est installée pour voir la liste des packages la plus récente.

Pour plus d'informations sur les mises à jour déterministes, vous pouvez consulter [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#)

Téléchargement des paquets source SPAL

Les packages RPM (SRPM) sont principalement utilisés par les développeurs pour créer des packages à partir des sources. Le référentiel source SPAL est désactivé par défaut. DNF l'active automatiquement lorsque vous utilisez des commandes qui nécessitent des packages source.

Pour télécharger le RPM source d'un package SPAL, exécutez la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ dnf download --source package
```

Installation des packages SPAL debuginfo

Le référentiel debuginfo contient à la fois les packages debuginfo et debugsource. Ces packages fournissent des symboles de débogage et des fichiers source utiles pour le débogage et le profilage des applications. Le référentiel SPAL debuginfo est désactivé par défaut. DNF l'active automatiquement lorsque vous utilisez des commandes qui nécessitent des packages de débogage.

Pour installer les packages debuginfo et debugsource pour un package SPAL, exécutez la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf debuginfo-install package
```

Désinstaller le dépôt SPAL de votre système

1. Supprimez la configuration du référentiel SPAL à l'aide de la `dnf remove` commande.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove spal-release
```

2. Vérifiez que le référentiel a été supprimé en exécutant `dnf repolist` la commande.

```
[ec2-user ~]$ dnf repolist
```

Important

La suppression de la configuration du référentiel SPAL de votre système ne supprime aucun package SPAL installé sur le système.

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur le référentiel de packages supplémentaires pour Amazon Linux, consultez la documentation suivante :

- [Packages supplémentaires pour Amazon Linux](#)

Exécution d'applications sur AL2 023

Cette section décrit les méthodes d'exécution des applications sur Amazon Linux 2023 (AL2023), notamment la gestion de leur démarrage (et de leur redémarrage) et le contrôle de l'utilisation des ressources.

Rubriques

- [Limiter l'utilisation des ressources du processus en AL2 2023 en utilisant systemd](#)
- [Limiter l'utilisation des ressources du processus en AL2 2023 en utilisant cgroups](#)

Limiter l'utilisation des ressources du processus en AL2 2023 en utilisant systemd

Sur Amazon Linux 2023 (AL2023), nous vous recommandons d'utiliser `systemd` pour contrôler les ressources qui peuvent être utilisées par des processus ou des groupes de processus. Using `systemd` est une solution puissante et facile à utiliser qui remplace la manipulation `cgroups` manuelle ou l'utilisation d'utilitaires tels que [cpulimit](#) ceux qui n'étaient auparavant disponibles que pour Amazon Linux dans le [EPEL](#) référentiel tiers.

Pour des informations complètes, consultez la `systemd` documentation en amont de [systemd.resource-control](#) ou le man page pour `systemd.resource-control` une instance AL2 023.

Les exemples ci-dessous utiliseront le test de stress `stress-ng` du processeur (fourni dans le `stress-ng` package) pour simuler une application gourmande en processeur et `memcached` pour simuler une application gourmande en mémoire.

Les exemples ci-dessous décrivent l'imposition d'une limite de processeur pour une commande unique et d'une limite de mémoire pour un service. La plupart des contraintes de ressources `systemd` proposées peuvent être utilisées partout `systemd` où un processus est exécuté, et plusieurs peuvent être utilisées simultanément. Les exemples ci-dessous sont limités à une seule contrainte à des fins d'illustration.

Contrôle des ressources **systemd-run** pour exécuter des commandes ponctuelles

Bien qu'il soit généralement associé aux services système, il **systemd** peut également être utilisé par des utilisateurs non root pour exécuter des services, planifier des minuteries ou exécuter des processus ponctuels. Dans l'exemple suivant, nous allons utiliser **stress-ng** comme exemple d'application. Dans le premier exemple, nous l'exécuterons **systemd-run** dans le compte **ec2-user** par défaut, et dans le second, nous limiterons son utilisation du processeur.

Exemple Utilisation **systemd-run** sur la ligne de commande pour exécuter un processus, sans limiter l'utilisation des ressources

1. Assurez-vous que le **stress-ng** package est installé, car nous allons l'utiliser pour notre exemple.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y stress-ng
```

2. **systemd-run** À utiliser pour exécuter un test de stress du processeur de 10 secondes sans limiter la quantité de processeur qu'il peut utiliser.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 stress-ng
--cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u6.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [339368] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [339368] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info:  [339368] successful run completed in 10.00s
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 10.068s
CPU time consumed: 9.060s
```

L'option **--user** indique **systemd-run** d'exécuter la commande en tant qu'utilisateur sous lequel nous sommes connectés, l'option **--tty** signifie un TTY est attaché, **--wait** signifie attendre que le service soit terminé, et l'option **--property=CPUAccounting=1** indique d'**systemd-run** enregistrer le temps processeur utilisé pour exécuter le processus. L'option de ligne de commande **--property** peut être utilisée pour transmettre des **systemd-run** paramètres qui peuvent être configurés dans un fichier **systemd.unit** de configuration.

Lorsqu'il est demandé de charger le processeur, le `stress-ng` programme utilise tout le temps processeur disponible pour effectuer son test pendant la durée que vous lui demandez d'exécuter. Pour une application réelle, il peut être souhaitable de limiter la durée totale d'exécution d'un processus. Dans l'exemple ci-dessous, nous vous demanderons `stress-ng` de courir pendant une durée plus longue que la limite de durée maximale que nous imposons à son utilisation `systemd-run`.

Exemple À utiliser `systemd-run` sur la ligne de commande pour exécuter un processus, en limitant l'utilisation du processeur à 1 seconde

1. Assurez-vous que le `stress-ng` est installé pour exécuter cet exemple.
2. La `LimitCPU` propriété est l'équivalent de `ulimit -t` ce qui limitera le temps maximum sur le processeur que ce processus sera autorisé à utiliser. Dans ce cas, étant donné que nous demandons un essai de stress de 10 secondes et que nous limitons l'utilisation du processeur à 1 seconde, la commande recevra un `SIGXCPU` signal et échouera.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --
property=LimitCPU=1 stress-ng --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u12.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info:  [340349] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info:  [340349] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 corrupted bogo-ops counter, 1370 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] cpu instance 0 hash error in bogo-ops counter and run
flag, 3250129726 vs 0
stress-ng: fail:  [340349] metrics-check: stressor metrics corrupted, data is
compromised
stress-ng: info:  [340349] unsuccessful run completed in 1.14s
Finished with result: exit-code
Main processes terminated with: code=exited/status=2
Service runtime: 1.201s
CPU time consumed: 1.008s
```

Le plus souvent, vous souhaitez peut-être limiter le pourcentage de temps processeur qui peut être consommé par un processus particulier. Dans l'exemple ci-dessous, nous allons limiter le pourcentage de temps processeur qui peut être consommé par `stress-ng`. Pour un service réel, il peut être souhaitable de limiter le pourcentage maximal de temps processeur qu'un processus

d'arrière-plan peut consommer afin de libérer des ressources pour le processus répondant aux demandes des utilisateurs.

Exemple **systemd-run** À utiliser pour limiter un processus à 10 % du temps processeur sur un processeur

1. Assurez-vous que le `stress-ng` est installé pour exécuter cet exemple.
2. Nous allons utiliser la `CPUQuota` propriété `systemd-run to tell` pour limiter l'utilisation du processeur pour la commande que nous allons exécuter. Nous ne limitons pas la durée pendant laquelle le processus peut s'exécuter, ni la quantité de processeur qu'il peut utiliser.

```
[ec2-user ~]$ systemd-run --user --tty --wait --property=CPUAccounting=1 --
property=CPUQuota=10% stress-ng --cpu 1 --timeout 10
Running as unit: run-u13.service
Press ^] three times within 1s to disconnect TTY.
stress-ng: info: [340664] setting to a 10 second run per stressor
stress-ng: info: [340664] dispatching hogs: 1 cpu
stress-ng: info: [340664] successful run completed in 10.08s
Finished with result: success
Main processes terminated with: code=exited/status=0
Service runtime: 10.140s
CPU time consumed: 1.014s
```

Notez comment le CPU la comptabilité nous indique que même si le service a fonctionné pendant 10 secondes, il n'a consommé qu'une seconde de temps processeur réel.

Il existe de nombreuses méthodes de configuration `systemd` pour limiter l'utilisation des ressources du processeur, de la mémoire, du réseau et des E/S. Consultez la `systemd` documentation en amont de [systemd.resource-control](#) ou le man page pour `systemd.resource-control` une instance AL2 023 pour une documentation complète.

Dans les coulisses, `systemd` il utilise les fonctionnalités du noyau Linux, notamment `cgroups` pour implémenter ces limites tout en évitant de les configurer manuellement. La [documentation du noyau Linux pour cgroup-v2](#) contient de nombreux détails sur le `cgroups` travail.

Contrôle des ressources dans un **systemd** service

Plusieurs paramètres peuvent être ajoutés à la `[Service]` section des `systemd` services pour contrôler l'utilisation des ressources du système. Il s'agit à la fois de limites strictes et souples. Pour

connaître le comportement exact de chaque option, reportez-vous à la [systemd documentation](#) en amont de [systemd.resource-control](#) ou au man page pour `systemd.resource-control` une instance AL2 023.

Les limites couramment utilisées consistent `MemoryHigh` à spécifier une limite d'utilisation de la mémoire, `MemoryMax` à définir une limite supérieure stricte (une fois atteinte, le OOM Killer est invoqué) et `CPUQuota` (comme illustré dans la section précédente). Il est également possible de configurer des poids et des priorités plutôt que des nombres fixes.

Exemple Utilisation **systemd** pour définir les limites d'utilisation de la mémoire sur les services

Dans cet exemple `memcached`, nous allons définir une limite d'utilisation de la mémoire dure pour un simple cache clé-valeur et montrer comment le OOM Killer est invoqué pour ce service plutôt que pour l'ensemble du système.

1. Tout d'abord, nous devons installer les packages requis pour cet exemple.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y memcached libmemcached-awesome-tools
```

2. Activez le, `memcached.service` puis démarrez le service pour qu'`memcached` fonctionne.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable memcached.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/memcached.service # /usr/lib/systemd/system/memcached.service.
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start memcached.service
```

3. Vérifiez qu'`memcached.service` fonctionne.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 1s ago
     Main PID: 356294 (memcached)
        Tasks: 10 (limit: 18907)
       Memory: 1.8M
          CPU: 20ms
      CGroup: /system.slice/memcached.service
             ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l 127.0.0.1,::1
```

```
Jan 31 22:35:36 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

4. Maintenant qu'il memcached est installé et en cours d'exécution, nous pouvons observer qu'il fonctionne en insérant des données aléatoires dans le cache

Dans `/etc/sysconfig/memcached` la `CACHESIZE` variable est définie sur 64 par défaut, ce qui signifie 64 mégaoctets. En insérant plus de données dans le cache que la taille maximale du cache, nous pouvons constater que nous remplissons le cache et que certains éléments sont expulsés `memcached-tool`, et qu'`memcached.service` utilise environ 64 Mo de mémoire.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
memcp -s localhost $i; done
[ec2-user ~]$ memcached-tool localhost display
# Item_Size Max_age Pages Count Full? Evicted Evict_Time OOM
2 120B 0s 1 0 no 0 0 0
39 512.0K 4s 63 126 yes 24 2 0
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
Active: active (running) since Fri 2025-01-31 22:36:42 UTC; 7min ago
Main PID: 356294 (memcached)
Tasks: 10 (limit: 18907)
Memory: 66.7M
CPU: 203ms
CGroup: /system.slice/memcached.service
        ##356294 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 22:36:42 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

5. Utilisez cette `MemoryMax` propriété pour définir une limite stricte quant à l'`memcached.service` endroit où, s'il est touché, le OOM Killer sera invoqué. Des options supplémentaires peuvent être définies pour le service en les ajoutant à un fichier de remplacement. Cela peut être fait soit en éditant directement le `/etc/systemd/system/memcached.service.d/override.conf` fichier, soit de manière interactive à l'aide de la `edit` commande `desystemctl`.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl edit memcached.service
```

Ajoutez ce qui suit à la dérogation pour définir une limite stricte de 32 Mo de mémoire pour le service.

```
[Service]
MemoryMax=32M
```

6. Dites systemd de recharger sa configuration

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl daemon-reload
```

7. Notez que le `memcached.service` fonctionne maintenant avec une limite de mémoire de 32 Mo.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
            ##override.conf
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:09:13 UTC; 49s ago
 Main PID: 358423 (memcached)
    Tasks: 10 (limit: 18907)
   Memory: 1.8M (max: 32.0M available: 30.1M)
      CPU: 25ms
   CGroup: /system.slice/memcached.service
            ##358423 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 23:09:13 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

8. Le service fonctionnera normalement en utilisant moins de 32 Mo de mémoire, ce que nous pouvons vérifier en chargeant moins de 32 Mo de données aléatoires dans le cache, puis en vérifiant l'état du service.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 30); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
  memcp -s localhost $i; done
```

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
           ##override.conf
   Active: active (running) since Fri 2025-01-31 23:14:48 UTC; 3s ago
 Main PID: 359492 (memcached)
    Tasks: 10 (limit: 18907)
  Memory: 18.2M (max: 32.0M available: 13.7M)
     CPU: 42ms
    CGroup: /system.slice/memcached.service
           ##359492 /usr/bin/memcached -p 11211 -u memcached -m 64 -c 1024 -l
127.0.0.1,::1

Jan 31 23:14:48 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
```

9. Nous pouvons maintenant memcached utiliser plus de 32 Mo de mémoire en essayant d'utiliser les 64 Mo de cache complets de la memcached configuration par défaut.

```
[ec2-user ~]$ for i in $(seq 1 150); do dd if=/dev/random of=$i bs=512k count=1;
memcp -s localhost $i; done
```

Vous remarquerez qu'à un moment donné au cours de la commande ci-dessus, des erreurs de connexion au memcached serveur se produisent. Cela est dû au fait que le OOM Killer a annulé le processus en raison de la restriction que nous lui avons imposée. Le reste du système fonctionnera normalement, et aucun autre processus ne sera pris en compte par l'OOM Killer, car c'est uniquement celui memcached.service que nous avons restreint.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status memcached.service
# memcached.service - memcached daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/memcached.service; enabled; preset:
disabled)
   Drop-In: /etc/systemd/system/memcached.service.d
           ##override.conf
   Active: failed (Result: oom-kill) since Fri 2025-01-31 23:20:28 UTC; 2s ago
 Duration: 2.901s
  Process: 360130 ExecStart=/usr/bin/memcached -p ${PORT} -u ${USER} -m
${CACHE_SIZE} -c ${MAXCONN} $OPTIONS (code=killed, signal=KILL)
 Main PID: 360130 (code=killed, signal=KILL)
```

CPU: 94ms

```
Jan 31 23:20:25 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]: Started
memcached.service - memcached daemon.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
memcached.service: A process of this unit has been killed by the OOM killer.
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
memcached.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
Jan 31 23:20:28 ip-1-2-3-4.us-west-2.compute.internal systemd[1]:
memcached.service: Failed with result 'oom-kill'.
```

Limiter l'utilisation des ressources du processus en AL2 2023 en utilisant cgroups

Bien que son utilisation soit recommandée [Contrôle des ressources avec systemd](#), cette section couvre l'utilisation de base des `libcgroup-tools` utilitaires de base afin de limiter l'utilisation du processeur et de la mémoire par les processus. Les deux méthodes sont des alternatives à l'utilisation de l'[cpulimit](#) utilitaire, précédemment trouvé dans [EPEL](#).

L'exemple ci-dessous décrit l'exécution du test de `stress-ng stress` (à partir du `stress-ng` package) tout en limitant l'utilisation du processeur et de la mémoire à l'aide des utilitaires du `libcgroup-tools` package et des options réglables qu'il contient. `sysfs`

Utilisation **libcgroup-tools** sur la ligne de commande pour limiter l'utilisation des ressources

1. Installez le package `libcgroup-tools`.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install libcgroup-tools
```

2. Créez un cgroup avec les cpu contrôleurs memory et et donnez-lui un nom (our-example-limits). Utilisez les -t options -a et pour permettre à l'ec2-user utilisateur de contrôler les réglages du cgroup

```
[ec2-user ~]$ sudo cgcreate -a ec2-user -t ec2-user -g memory,cpu:our-example-limits
```

Il existe désormais un `/sys/fs/cgroup/our-example-limits/` répertoire contenant des fichiers qui peuvent être utilisés pour contrôler chaque réglable.

Note

Amazon Linux 2 utilise cgroup-v1 plutôt que cgroup-v2 ce qui est utilisé par Amazon Linux 2023. Oui AL2, les sysfs chemins sont différents, et il y aura `/sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits` `/sys/fs/cgroup/cpu/our-example-limits` des répertoires appartenant `ec2-user` à des fichiers qui pourront être utilisés pour contrôler les limites du cgroup.

3. Limitez l'utilisation de la mémoire de tous les processus cgroup de notre à 100 millions d'octets.

```
[ec2-user ~]$ echo 100000000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/memory.max
```

Note

Amazon Linux 2 utilise cgroup-v1 plutôt que cgroup-v2 celui utilisé par Amazon Linux 2023. Cela signifie que certains réglages sont différents. Pour limiter l'utilisation de la mémoire AL2, le paramètre réglable ci-dessous est utilisé à la place.

```
[ec2-user ~]$ echo 10000000 > /sys/fs/cgroup/memory/our-example-limits/memory.limit_in_bytes
```

4. Limitez l'utilisation du processeur pour tous les processus de notre cgroup à 10 %. Le format du `cpu.max` fichier est `$MAX $PERIOD` de limiter le groupe à une consommation `$MAX` pour tous `$PERIOD`.

```
[ec2-user ~]$ echo 10000 100000 > /sys/fs/cgroup/our-example-limits/cpu.max
```

Amazon Linux 2 utilise cgroup-v1 plutôt que cgroup-v2 celui utilisé par Amazon Linux 2023. Cela signifie que certains paramètres réglables sont différents, notamment en ce qui concerne la manière de limiter l'utilisation du processeur.

5. L'exemple ci-dessous s'exécute `stress-ng` (qui peut être installé en exécutant `dnf install -y stress-ng`) dans `our-example-limits` cgroup. Pendant l'exécution de la `stress-ng` commande, vous pouvez constater `top` qu'elle est limitée à 10 % de CPU heure.

```
[ec2-user ~]$ sudo cgexec -g memory,cpu:our-example-limits stress-ng --cpu 1
```

6. Nettoyez en supprimant le cgroup

```
[ec2-user ~]$ sudo cgdelete -g memory,cpu:our-example-limits
```

La [documentation du noyau Linux pour cgroup-v2](#) contient de nombreux détails sur leur fonctionnement. La documentation du [processeur](#) et des contrôleurs de [mémoire](#) explique en détail comment utiliser chaque option réglable.

Utilisation d'AL2023 sur AWS

Vous pouvez configurer AL2023 pour l'utiliser avec d'autres Services AWS. Par exemple, vous pouvez choisir une AMI AL2023 lorsque vous lancez une instance [Amazon Elastic Compute Cloud](#) (Amazon EC2).

Pour ces procédures de configuration, vous utilisez le service Gestion des identités et des accès AWS (IAM). Pour obtenir des informations complètes sur IAM, consultez les documents de référence suivants :

- [Gestion des identités et des accès AWS \(JE SUIS\)](#)
- [Guide de l'utilisateur IAM](#)

Rubriques

- [Démarrage avec AWS](#)
- [AL2023 sur Amazon EC2](#)
- [Utilisation de l'AL2023 dans des conteneurs](#)
- [AL2023 ans AWS Elastic Beanstalk](#)
- [Utiliser AL2 023 dans AWS CloudShell](#)
- [Utilisation d'Amazon ECS basé sur AL2 023 AMIs pour héberger des charges de travail conteneurisées](#)
- [Utilisation d'Amazon Elastic File System en AL2 2023](#)
- [Utilisation d'Amazon EMR basée sur AL2023](#)
- [Utilisation AL2023 dans AWS Lambda](#)

Démarrage avec AWS

Inscrivez-vous pour un Compte AWS

Pour commencer AWS, vous avez besoin d'un Compte AWS. Pour plus d'informations sur la création d'un Compte AWS, voir [Getting started with an Compte AWS](#) dans le Guide de Gestion de compte AWS référence.

Accorder un accès par programmation

Les utilisateurs ont besoin d'un accès programmatique s'ils souhaitent interagir avec AWS l'extérieur du AWS Management Console. La manière d'accorder un accès programmatique dépend du type d'utilisateur qui y accède AWS.

Pour accorder aux utilisateurs un accès programmatique, choisissez l'une des options suivantes.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Recommandé) Utilisez les informations d'identification de console comme informations d'identification temporaires pour signer les AWS CLI demandes programmatiques adressées aux AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Connexion pour le développement AWS local dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur. • Pour les AWS SDK, voir Connexion pour le développement AWS local dans le Guide de référence AWS des SDK et des outils.
Identité de la main-d'œuvre (Utilisateurs gérés dans IAM Identity Center)	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Configuration du AWS CLI à utiliser AWS IAM Identity Center dans le guide de AWS Command Line Interface l'utilisateur.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
		• Pour les AWS SDK, les outils et les AWS API, consultez la section Authentification IAM Identity Center dans le Guide de référence AWS des SDK et des outils.
IAM	Utilisez des informations d'identification temporaires pour signer les demandes programmatiques adressées aux AWS CLI AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de la section Utilisation d'informations d'identification temporaires avec AWS les ressources du Guide de l'utilisateur IAM.

Quel utilisateur a besoin d'un accès programmatique ?	À	Méthode
IAM	(Non recommandé) Utilisez des informations d'identification à long terme pour signer les AWS CLI demandes programmatiques adressées aux AWS SDK ou AWS aux API.	Suivez les instructions de l'interface que vous souhaitez utiliser. • Pour le AWS CLI, voir Authentification à l'aide des informations d'identification utilisateur IAM dans le Guide de l'AWS Command Line Interface utilisateur. • Pour les AWS SDK et les outils, voir Authentifier à l'aide d'informations d'identification à long terme dans le Guide de AWS référence des SDK et des outils. • Pour les AWS API, consultez la section Gestion des clés d'accès pour les utilisateurs IAM dans le guide de l'utilisateur IAM.

AL2023 sur Amazon EC2

Utilisez l'une des procédures suivantes pour lancer une instance Amazon EC2 avec une AMI AL2023. Vous pouvez choisir l'AMI standard ou l'AMI minimale. Pour plus d'informations sur les différences entre l'AMI standard et l'AMI minimale, consultez [Comparaison entre les AMI standard \(par défaut\) et minimale d'AL2023](#).

Rubriques

- [Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2](#)
- [Lancement d'AL2023 à l'aide du paramètre SSM et AWS CLI](#)

- [Lancement de la dernière AMI AL2023 en utilisant CloudFormation](#)
- [Lancement d'AL2023 à l'aide d'un ID AMI spécifique](#)
- [AL2023 : obsolescence et cycle de vie de l'AMI](#)
- [Connexion aux instances AL2023](#)
- [Comparaison entre la norme AL2023 et les AMI minimales](#)

Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2

Utilisez la console Amazon EC2 pour lancer une AMI AL2023.

Note

Par exemple Arm-based , l'AL2023 ne prend en charge que les types d'instances utilisant des processeurs Graviton2 ou ultérieurs. AL2023 ne prend pas en charge les instances A1.

Utilisez les étapes suivantes pour lancer une instance Amazon EC2 avec une AMI AL2023 à partir de la console Amazon EC2.

Pour lancer une instance EC2 avec une AMI AL2023

1. Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Dans le panneau de navigation, sélectionnez AMI.
3. Dans la liste déroulante de filtre, choisissez Images publiques.
4. Dans le champ de recherche, entrez **al2023-ami**.

Note

Assurez-vous qu'amazon apparaît dans la colonne Alias du propriétaire.

5. Sélectionnez une image dans la liste. Sous Source, vous pouvez déterminer si l'AMI est standard ou minimale. Le nom d'une AMI AL2023 peut être interprété en utilisant ce format :

```
'al2023-[ami || ami-minimal]-2023.0.[release build date].[build number]-kernel-[version number]-[arm64 || x86_64]'
```

6. L'image suivante montre une liste partielle des AMI AL2023.

Capacity Reservations	Amazon Machine Images (AMIs) (4) Info Public images Q Search al2023-ami Clear filters Recycle Bin EC2 Image Builder Actions Launch instance from AMI					
▼ Images						
AMIs						
AMI Catalog						
▼ Elastic Block Store						
Volumes						
Snapshots						
Lifecycle Manager						
	☐	Name	AMI ID	AMI name	Source	Owner
	☐	-	ami-000a4d9c6067d5d0d	al2023-ami-2023.0.20230222.1...	amazon/al2023-ami-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-arm64	137112412989 amazon
	☐	-	ami-0a409f3927bd2662f	al2023-ami-2023.0.20230222.1...	amazon/al2023-ami-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-x86_64	137112412989 amazon
	☐	-	ami-043e11d11db3d437e	al2023-ami-minimal-2023.0.20...	amazon/al2023-ami-minimal-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-ar...	137112412989 amazon
	☐	-	ami-0d19aa82c9a61ef2c	al2023-ami-minimal-2023.0.20...	amazon/al2023-ami-minimal-2023.0.20230222.1-kernel-6.1-x8...	137112412989 amazon

Pour plus d'informations sur le lancement d'instances Amazon EC2, consultez [Commencer avec les instances Amazon EC2 Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Lancement d'AL2023 à l'aide du paramètre SSM et AWS CLI

Dans le AWS CLI, vous pouvez utiliser la valeur du paramètre SSM d'une AMI pour lancer une nouvelle instance d'AL2023. Plus précisément, utilisez l'une des valeurs de paramètre SSM dynamiques de la liste suivante, et ajoutez `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` avant la valeur du paramètre SSM. Vous utilisez cela pour lancer l'instance dans AWS CLI.

- `al2023-ami-kernel-default-arm64` pour l'architecture arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64` pour l'architecture arm64 (AMI minimale)
- `al2023-ami-kernel-default-x86_64` pour l'architecture x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64` pour l'architecture x86_64 (AMI minimale)

Note

Chacun des *italic* éléments est un exemple de paramètre. Remplacez-les par vos propres informations.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650
```

L'indicateur `--image-id` spécifie la valeur du paramètre SSM.

L'indicateur `--instance-type` spécifie le type et la taille de l'instance. Cet indicateur doit être compatible avec le type d'AMI que vous avez sélectionné.

Le `--region` drapeau indique l' Région AWS endroit où vous créez votre instance.

L' `--key-name`indicateur indique Région AWS la clé utilisée pour se connecter à l'instance. Si vous ne fournissez pas de clé qui existe dans la région où vous créez l'instance, vous ne pouvez pas vous connecter à l'instance via SSH.

L'indicateur `--security-group-ids` spécifie le groupe de sécurité qui détermine les autorisations d'accès pour le trafic réseau entrant et sortant.

Important

Vous devez spécifier un groupe de sécurité existant qui autorise l'accès à l'instance depuis votre machine distante via le portTCP:22. AWS CLI Sans groupe de sécurité spécifié, votre nouvelle instance est placée dans un groupe de sécurité par défaut. Dans un groupe de sécurité par défaut, votre instance ne peut se connecter qu'aux autres instances de votre VPC.

Pour plus d'informations, consultez [Lancement, mise en liste et arrêt des instances Amazon EC2](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface .

Lancement de la dernière AMI AL2023 en utilisant CloudFormation

Pour lancer une AMI AL2023 à l'aide de CloudFormation, utilisez l'un des modèles suivants.

Note

Les AMI x86_64 et Arm64 nécessitent chacune des types d'instance différents. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Types d'instance Amazon EC2](#).

Modèle JSON :

```
{  
  "Parameters": {
```

```

    "LatestAmiId": {
      "Type": "AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>",
      "Default": "/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-
default-x86_64"
    }
  },
  "Resources": {
    "MyEC2Instance": {
      "Type": "AWS::EC2::Instance",
      "Properties": {
        "InstanceType": "t2.large",
        "ImageId": {
          "Ref": "LatestAmiId"
        }
      }
    }
  }
}

```

Modèle YAML :

```

Parameters:
  LatestAmiId:
    Type: 'AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>'
    Default: '/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-minimal-kernel-default-
x86_64'

Resources:
  Instance:
    Type: 'AWS::EC2::Instance'
    Properties:
      InstanceType: 't2.large'
      ImageId: !Ref LatestAmiId

```

Veillez à remplacer le paramètre AMI à la fin de la section « Par défaut », si nécessaire. Les valeurs suivantes de paramètre sont disponibles :

- al2023-ami-kernel-6.1-arm64 pour l'architecture arm64
- al2023-ami-minimal-kernel-6.1-arm64 pour l'architecture arm64 (AMI minimale)
- al2023-ami-kernel-6.1-x86_64 pour l'architecture x86_64
- al2023-ami-minimal-kernel-6.1-x86_64 pour l'architecture x86_64 (AMI minimale)

Les spécifications du noyau dynamique sont indiquées ci-dessous. La version par défaut du noyau change automatiquement à chaque mise à jour majeure de la version du noyau.

- `al2023-ami-kernel-default-arm64` pour l'architecture arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-arm64` pour l'architecture arm64 (AMI minimale)
- `al2023-ami-kernel-default-x86_64` pour l'architecture x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-default-x86_64` pour l'architecture x86_64 (AMI minimale)

Lancement d'AL2023 à l'aide d'un ID AMI spécifique

Vous pouvez lancer une AMI AL2023 spécifique à l'aide de l'ID de l'AMI. Vous pouvez déterminer quel ID d'AMI AL2023 est nécessaire en consultant la liste des AMI dans la console Amazon EC2. Ou, vous pouvez utiliser AWS Systems Manager. Si vous utilisez Systems Manager, veuillez à sélectionner l'alias d'AMI parmi ceux répertoriés dans la section précédente. Pour plus d'informations, consultez la [section Rechercher les derniers ID d'AMI Amazon Linux à l'aide de AWS Systems Manager Parameter Store](#).

AL2023 : obsolescence et cycle de vie de l'AMI

Chaque nouvelle version d'AL2023 inclut une nouvelle AMI. Quand l'AMI est enregistrée, elle est marquée d'une date d'obsolescence. La date d'obsolescence de chaque AMI AL2023 est le 90e jour après sa publication, pour être conforme à la durée de l'offre [Kernel Live Patching est activé AL2023](#) pour chaque version individuelle du noyau.

Note

Le délai d'obsolescence de 90 jours fait référence à une AMI individuelle et ne se rapporte pas à la [Cadence de publication](#) d'AL2023 ni à la période de support du produit.

Pour plus d'informations sur la dépréciation d'une AMI, consultez la section [Dépréciation d'une AMI](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

L'utilisation régulière d'une AMI mise à jour pour lancer une instance garantit que celle-ci démarre avec les dernières mises à jour de sécurité, notamment un noyau mis à jour. Si vous lancez une version précédente d'une AMI et appliquez des mises à jour, l'instance ne dispose pas des dernières mises à jour de sécurité pendant un certain temps. Pour vous assurer d'utiliser la dernière AMI, nous vous recommandons d'utiliser les paramètres SSM.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres SSM pour lancer une instance, consultez :

- [Lancement d'AL2023 à l'aide du paramètre SSM et AWS CLI](#)
- [Lancement de la dernière AMI AL2023 en utilisant CloudFormation](#)

Connexion aux instances AL2023

Utilisez SSH ou AWS Systems Manager pour vous connecter à votre instance AL2023.

Se connecter à votre instance à l'aide de SSH

Pour obtenir des instructions sur la façon d'utiliser SSH pour se connecter à une instance, consultez [Connect to your Linux instance using SSH](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Connectez-vous à votre instance à l'aide de AWS Systems Manager

Pour obtenir des instructions sur la manière de se connecter AWS Systems Manager à une instance AL2023, consultez la section Se [connecter à votre instance Linux à l'aide du gestionnaire de session](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Utilisation d'Amazon EC2 Instance Connect

L'AMI AL2023, à l'exception de l'AMI minimale, est fournie avec l'agent EC2 Instance Connect installé par défaut. Pour utiliser EC2 Instance Connect avec une instance AL2023 lancée à partir de l'AMI minimale, vous devez installer `ec2-instance-connect` le package. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation d'EC2 Instance Connect, consultez la section [Se connecter à votre instance Linux avec EC2 Instance Connect](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Comparaison entre la norme AL2023 et les AMI minimales

Vous pouvez lancer une instance Amazon EC2 avec une AMI AL2023 standard (par défaut) ou minimale. Pour savoir comment lancer une instance Amazon EC2 avec le type d'AMI standard ou minimal, consultez. [AL2023 sur Amazon EC2](#)

L'AMI AL2023 standard est livré avec toutes les applications et tous les outils les plus couramment utilisés. Nous recommandons l'AMI standard si vous souhaitez démarrer rapidement et que vous n'êtes pas intéressé par la personnalisation de l'AMI.

L'AMI AL2023 minimale est la version de base simplifiée qui ne contient que les outils et utilitaires les plus élémentaires nécessaires pour exécuter le système d'exploitation (OS). Nous vous recommandons d'utiliser l'AMI minimale si vous souhaitez réduire au maximum l'encombrement du

système d'exploitation. L'AMI minimale permet de réduire légèrement l'utilisation de l'espace disque et d'améliorer la rentabilité à long terme. L'AMI minimale convient si vous souhaitez un système d'exploitation plus petit et que cela ne vous dérange pas d'installer manuellement des outils et des applications.

L'image du conteneur est plus proche de l'AMI minimale AL2023 dans l'ensemble des packages.

Comparaison des packages installés sur les images Amazon Linux 2023

Comparaison des RPM présents sur les images de l'AMI AL2023, de l'AMI minimale et du conteneur.

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
acl	2.3.1		
acpid	2,0,32		
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	2.5.1	
amazon-linux-repo-cdn			2023,6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023,6.20241031	2023,6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1	
amazon-rpm-config	228		
amazon-ssm-agent	3,3,987,0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
amd-ucode-firmware	20210208 (novembre)	20210208 (novembre)	
at	3,1,23		
attr	2.5.1		
audit	3,0.6	3,0.6	
audit-libs	3,0.6	3,0.6	3,0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0		
awscli-2	2,15,30	2,15,30	
basesystem	11	11	11
bash	5.2,15	5.2,15	5.2,15
bash-completion	2.11		
bc	1,07.1		
bind-libs	9,18,28		
bind-license	9,18,28		
bind-utils	9,18,28		
binutils	2,39		
boost-filesystem	1,75,0		
boost-system	1,75,0		
boost-thread	1,75,0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
bzip2	1.0.8		
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68	2023,2,68
c-ares	1.19.1		
checkpolicy	3.4	3.4	
chkconfig	1.15		
chrony	4.3	4.3	
cloud-init	22.2.2	22.2.2	
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	22.2.2	
cloud-utils-growpart	0,31	0,31	
coreutils	8,32	8,32	
coreutils-common	8,32	8,32	
coreutils-single			8,32
cpio	2,13	2,13	
cracklib	2,9,6	2,9,6	
cracklib-dicts	2,9,6	2,9,6	
crontabs	1.11		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
crypto-policies-scripts	20220428		
cryptsetup	2.6.1		
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1	
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2,127	2,127	
cyrus-sasl-plain	2,127		
dbus	1,12,28	1,12,28	
dbus-broker	32	32	
dbus-common	1,12,28	1,12,28	
dbus-libs	1,12,28	1,12,28	
device-mapper	1,02,185	1,02,185	
device-mapper-libs	1,02,185	1,02,185	
diffutils	3.8	3.8	
dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2	
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2	
dnf-utils	4.3.0		
dosfstools	4.2		
dracut	055	055	
dracut-config-ec2	3.0	3.0	
dracut-config-generic	055	055	
dwz	0,14		
dyninst	10.2.1		
e2fsprogs	1,46,5	1,46,5	
e2fsprogs-libs	1,46,5	1,46,5	
ec2-hibinit-agent	1.0.8		
ec2-instance-connect	1.1		
ec2-instance-connect-selinux	1.1		
ec2-utils	2.2.0	2.2.0	
ed	1.14.2		
efi-filesystem	5	5	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
efi-srpm-macros	5		
efivar	38	38	
efivar-libs	38	38	
elfutils- debuginfod- client	0.188		
elfutils- default-yama- scope	0.188	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188	0.188
ethtool	5,15		
expat	2.5.0	2.5.0	2.5.0
file	5,39	5,39	
file-libs	5,39	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14	3,14
findutils	4.8.0	4.8.0	
fonts-srpm- macros	2.0.5		
fstrm	0.6.1		
fuse-libs	2,9,9	2,9,9	
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
gdbm-libs	1,19	1,19	1,19
gdisk	1.0.8	1.0.8	
gettext	0,21	0,21	
gettext-libs	0,21	0,21	
ghc-srpm-macros	1.5.0		
glib2	2,74,7	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34	2,34
glibc-all-langpacks	2,34	2,34	
glibc-common	2,34	2,34	2,34
glibc-gconv-extra	2,34		
glibc-locale-source	2,34	2,34	
glibc-minimal-langpack			2,34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0	
go-srpm-macros	3.2.0		
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1,20,7		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4	
grub2-common	2,06	2,06	
grub2-efi-aa64-ec2	2,06 (aarch64)	2,06 (aarch64)	
grub2-efi-x64-ec2	2,06 (x86_64)	2,06 (x86_64)	
grub2-pc-modules	2,06	2,06	
grub2-tools	2,06	2,06	
grub2-tools-minimal	2,06	2,06	
grubby	8,40	8,40	
gssproxy	0.8.4		
gzip	1.12	1.12	
hostname	3,23	3,23	
hunspell	1.7.0		
hunspell-en	0,20140811,1		
hunspell-en-GB	0,20140811,1		
hunspell-en-US	0,20140811,1		
hunspell-filesystem	1.7.0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
hwdata	0,384	0,384	
info	6.7		
inih	49	49	
initscripts	10,09	10,09	
iproute	6.10.0	6.10.0	
iputils	20210202	20210202	
irqbalance	1.9.0	1.9.0	
jansson	2.14	2.14	
jemalloc	5.2.1		
jitterentropy	3.4.1	3.4.1	
jq	1.7.1	1.7.1	
json-c	0,14	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0	
kbd-misc	2.4.0	2.4.0	
kernel	6,112	6,112	
kernel-libbpf	6,112	6,112	
kernel- livepatch-repo- s3	2023,6.20241031	2023,6.20241031	
kernel-srpm- macros	1.0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
kernel-tools	6,112		
keyutils	1.6.3		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29	
kmod-libs	29	29	
kpatch-runtime	0,9,7		
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608	608	
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libaio	0,3,111		
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	27/12/2017	27/12/2017	
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0,11		
libblkid	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libcap	2,48	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0	
libcollection	0.7.0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
libcom_err	1,46,5	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	0,1,20	0,1,20
libconfig	1.7.2		
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5,3,28	5,3,28	
libdhash	0,5,0		
libdnf	0,69,0	0,69,0	0,69,0
libeconf	0,4,0	0,4,0	
libedit	3.1	3.1	
libev	4,33		
libevent	2.1.12		
libfdisk	2,37,4	2,37,4	
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0	
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42	1,42
libibverbs	48,0		
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
libini_config	1.3.1		
libkcap	1.4.0	1.4.0	
libkcap-hmacalc	1.4.0	1.4.0	
libldb	2.6.2		
libmaxminddb	1.5.2		
libmetalink	0,13		
libmnl	1.0.4	1.0.4	
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libnfsidmap	2.5.4		
libnghttp2	1,59,0	1,59,0	1,59,0
libnl3	3.5.0		
libpath_utils	0,2.1		
libpcap	1.10.1		
libpipeline	1.5.3	1.5.3	
libpkgconf	1.8.0		
libpsl	0,21,1	0,21,1	0,21,1
libpwquality	1.4.4	1.4.4	
libref_array	0,15		
librepo	1.14,5	1.14,5	1.14,5

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3	
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4	
libsemanage	3.4	3.4	
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13	2,13
libsmartcols	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22	0,7,22
libss	1,46,5	1,46,5	
libsss_certmap	2.9.4		
libsss_idmap	2.9.4		
libsss_nss_idmap	2.9.4		
libsss_sudo	2.9.4		
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libstoragemgmt	1.9.4		
libtalloc	2.3.4		
libtasn1	4,19,0	4,19,0	4,19,0

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
libtdb	1.4.7		
libtevent	0.13.0		
libtextstyle	0,21	0,21	
libtirpc	1.3.3		
libunistring	0,9,10	0,9,10	0,9,10
libuser	0,63	0,63	
libutempter	1.2.1	1.2.1	
libuuid	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libuv	1,47,0		
libverto	0,3.2	0,3.2	0,3.2
libverto-libev	0,3.2		
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0,2,5	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whence	20210208 (novembre)	20210208 (novembre)	
lm_sensors-libs	3.6.0		
lmdb-libs	0,9,29		
logrotate	3.20.1	3.20.1	
lsf	4,94,0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1		
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3	
man-pages	5,10		
microcode_ctl	2,1 (x86_64)	2,1 (x86_64)	
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0
nano	5.8		
ncurses	6.2	6.2	
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8	
net-tools	2.0	2.0	
newt	0,52,21		
nfs-utils	2.5.4		
npth	1.6	1.6	1.6
nspr	4,35,0		
nss	3,90,0		
nss-softokn	3,90,0		
nss-softokn-freebl	3,90,0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
nss-sysinit	3,90,0		
nss-util	3,90,0		
ntsysv	1.15		
numactl-libs	2,0,14	2,0,14	
ocaml-srpm-macros	6		
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2		
openldap	2,4,57	2,4,57	
openssh	8,7 p1	8,7 p1	
openssh-clients	8,7 p1	8,7 p1	
openssh-server	8,7 p1	8,7 p1	
openssl	3,0.8	3,0.8	
openssl-libs	3,0.8	3,0.8	3,0.8
openssl-pkcs11	0,4,12	0,4,12	
os-prober	1,77	1,77	
p11-kit	0,24.1	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1	0,24.1
package-notes-srpm-macros	0.4		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
pam	1.5.1	1.5.1	
parted	3.4		
passwd	0,80	0,80	
pciutils	3.7.0	3.7.0	
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0	
pcre2	10,40	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40	10,40
perl-Carp	1,50		
perl-Class-Struct	0,66		
perl-constant	1,33		
perl-DynaLoader	1,47		
perl-Encode	3,15		
perl-Errno	1,30		
perl-Exporter	5,74		
perl-Fcntl	1.13		
perl-File-Basename	2,85		
perl-File-Path	2,18		
perl-File-stat	1,09		
perl-File-Temp	0,231,100		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
perl-Getopt-Long	2,52		
perl-Getopt-Std	1.12		
perl-HTTP-Tiny	0,078		
perl-if	0,60,800		
perl-interpreter	5,32.1		
perl-I0	1,43		
perl-IPC-Open3	1,21		
perl-libs	5,32.1		
perl-MIME-Base64	3,16		
perl-mro	1,23		
perl-overload	1,31		
perl-overloading	0,02		
perl-parent	0,238		
perl-PathTools	3,78		
perl-Pod-Escapes	1,07		
perl-podlators	4,14		
perl-Pod-Perldoc	3,28,01		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
perl-Pod-Simple	3,42		
perl-Pod-Usage	2,01		
perl-POSIX	1,94		
perl-Scalar-List-Utils	1,56		
perl-SelectSaver	1.02		
perl-Socket	2,032		
perl-srpm-macros	1		
perl-Storable	3,21		
perl-subs	1,03		
perl-Symbol	1,08		
perl-Term-ANSIColor	5,01		
perl-Term-Cap	1,17		
perl-Text-ParseWords	3,30		
perl-Text-Tabs+Wrap	2021,0726		
perl-Time-Local	1,300		
perl-vars	1,05		
pkgconf	1.8.0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
pkgconf-m4	1.8.0		
pkgconf-pkg-config	1.8.0		
polycoreutils	3.4	3.4	
polycorutils-python-utils	3.4		
popt	1,18	1,18	1,18
procps-ng	3.3,17	3.3,17	
protobuf-c	1.4.1		
psacct	6.6.4		
psmisc	23,4	23,4	
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3,9,16	3,9,16	3,9,16
python3-attrs	20,3,0	20,3,0	
python3-audit	3,0.6	3,0.6	
python3-awscli	0,19,19	0,19,19	
python3-babel	2.9.1	2.9.1	
python3-cffi	1.14,5	1.14,5	
python3-chardet	4.0.0	4.0.0	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
python3-colorama	0,4,4	0,4,4	
python3-onfigobj	5.0.6	5.0.6	
python3-cryptography	36,0,1	36,0,1	
python3-daemon	2.3.0		
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1	
python3-dbus	1.2,18	1.2,18	
python3-distro	1.5.0	1.5.0	
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0	
python3-docutils	0,16	0,16	
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0,69,0	0,69,0	0,69,0
python3-idna	2.10	2.10	
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3	
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
python3-j sonpatch	1,21	1,21	
python3-j sonpointer	2.0	2.0	
python3-j sonschema	3.2.0	3.2.0	
python3-l ibcomps	0,1,20	0,1,20	0,1,20
python3-libdnf	0,69,0	0,69,0	0,69,0
python3-libs	3,9,16	3,9,16	3,9,16
python3-l ibselinux	3.4	3.4	
python3-l ibsemanage	3.4	3.4	
python3-l ibstoragemgmt	1.9.4		
python3-l ockfile	0.12.2		
python3-m arkupsafe	1.1.1	1.1.1	
python3-n etifaces	0,1,6	0,1,6	
python3-o authlib	3.0.2	3.0.2	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3,11	3,11	
python3-policycoreutils	3.4	3.4	
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2	
python3-prompt-toolkit	3,0,24	3,0,24	
python3-pyparser	2,20	2,20	
python3-pyrsistent	0,17.3	0,17.3	
python3-pyserial	3.4	3.4	
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1	
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1	
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1	
python3-requests	2.25.1	2.25.1	
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0,16.6	0,16.6	

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
python3-ruamel-yaml-clib	0,12	0,12	
python3-setools	4.4.1	4.4.1	
python3-setuptools	59,6,0	59,6,0	
python3-setuptools-wheel	59,6,0	59,6,0	59,6,0
python3-six	1.15.0	1.15.0	
python3-systemd	235	235	
python3-urllib3	1,25,10	1,25,10	
python3-wcwidth	0,2,5	0,2,5	
python-chevron	0.13.1		
python-srpm-macros	3.9		
quota	4,06		
quota-nls	4,06		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6,14	6,14	
rootfiles	8.1	8.1	
rpcbind	1.2.6		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6		
rust-srpm-macros	21		
sbsigntools	0.9.4	0.9.4	
screen	4.8.0		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38,1,45	38,1,45	
selinux-policy-targeted	38,1,45	38,1,45	
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4,9	4,9	
slang	2.3.2		
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0	3,40,0
sssd-client	2.9.4		
sssd-common	2.9.4		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
sssd-kcm	2.9.4		
sssd-nfs-idmap	2.9.4		
strace	6.8		
sudo	1,9,15	1,9,15	
sysctl-defaults	1.0	1.0	
sysstat	12,5.6		
systemd	252,23	252,23	
systemd-libs	252,23	252,23	
systemd-networkd	252,23	252,23	
systemd-pam	252,23	252,23	
systemd-resolved	252,23	252,23	
systemd-udev	252,23	252,23	
system-release	2023,6.20241031	2023,6.20241031	2023,6.20241031
systemtap-runtime	4.8		
tar	1,34	1,34	
tbb	2020,3		
tcpdump	4,99,1		
tcsh	6,24,07		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
time	1.9		
traceroute	2.1.3		
tzdata	2024a	2024a	2024a
unzip	6.0		
update-motd	2.2	2.2	
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1	
util-linux	2,37,4	2,37,4	
util-linux-core	2,37,4	2,37,4	
vim-common	9,0.2153		
vim-data	9,0.2153	9,0.2153	
vim-enhanced	9,0.2153		
vim-filesystem	9,0.2153		
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153	
wget	1.21.3		
which	2,21	2,21	
words	3.0		
xfsdump	3.1.11		
xfsplogs	5,18,0	5,18,0	
xxd	9,0.2153		
xxhash-libs	0.8.0		

Package	AMI	AMI minimale	Conteneur
xz	5.2.5	5.2.5	
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	4.14.0
zip	3.0		
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	1.1.2	
zram-generator-defaults	1.1.2	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5	

Utilisation de l'AL2023 dans des conteneurs

Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'AL2023 pour héberger des charges de travail conteneurisées sur Amazon ECS, consultez [AL2023 pour les hôtes de conteneurs Amazon ECS](#)

L'AL2023 peut être utilisé de plusieurs manières à l'intérieur des conteneurs en fonction du cas d'utilisation. Elle [Image de conteneur de base AL2023](#) est très similaire à une image de conteneur Amazon Linux 2 et à l'AMI minimale AL2023.

Pour les utilisateurs avancés, nous proposons une image de conteneur minimale, introduite dans la AL2023.2 version, ainsi qu'une documentation décrivant comment créer [des conteneurs simples](#).

AL2023 peut également être utilisé pour héberger des charges de travail conteneurisées, d'images de conteneurs basées sur AL2023 ou de conteneurs basés sur d'autres distributions Linux. Vous pouvez utiliser [AL2023 pour les hôtes de conteneurs Amazon ECS](#) ou utiliser directement les

packages d'exécution de conteneurs fournis. Les packages `docker`, `containerd` et `nerdctl` peuvent être installés et utilisés sur AL2023.

Rubriques

- [Utilisation de l'image du conteneur de base AL2023](#)
- [AL2023 Image minimale du conteneur](#)
- [Construire des images de conteneurs AL2023 rudimentaires](#)
- [Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs Amazon Linux 2023](#)
- [Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs et l'AMI minimale Amazon Linux 2023](#)

Utilisation de l'image du conteneur de base AL2023

L'image du conteneur AL2023 est créée à partir des mêmes composants logiciels que ceux inclus dans l'AMI AL2023. Elle peut être utilisée dans tout environnement en tant qu'image de base pour les charges de travail Docker. Si vous utilisez l'AMI Amazon Linux pour des applications dans [Amazon Elastic Compute Cloud](#) (Amazon EC2), vous pouvez conteneuriser vos applications à l'aide de l'image de conteneur Amazon Linux.

Utilisez l'image du conteneur Amazon Linux dans votre environnement de développement local, puis envoyez votre application à AWS [Amazon Elastic Container Service](#) (Amazon ECS). Pour plus d'informations, consultez [Utilisation d'images Amazon ECR avec Amazon ECS](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.

L'image de conteneur Amazon Linux est disponible sur Amazon ECR Public. Vous pouvez faire part de vos commentaires pour AL2023 par l'intermédiaire de votre AWS représentant désigné ou en signalant un problème dans le référentiel [amazon-linux-2023](#) sur GitHub.

Pour extraire l'image de conteneur Amazon Linux depuis Amazon ECR Public

1. Authentifiez votre client Docker dans le registre public Amazon Linux. Les jetons d'authentification sont valides pendant 12 heures. Pour plus d'informations, consultez [Authentification de registre privé](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon Elastic Container Registry.

 Note

La `get-login-password` commande est prise en charge avec la dernière version de la AWS CLI version 2. Pour plus d'informations, consultez [Installation d' AWS Command Line Interface](#) dans le Guide de l'utilisateur AWS Command Line Interface .

```
$ aws ecr-public get-login-password --region us-east-1 | docker login --username  
AWS --password-stdin public.ecr.aws
```

La sortie est la suivante.

```
Login succeeded
```

- Procédez à l'extraction de l'image de conteneur Amazon Linux en exécutant la commande `docker pull`. Pour afficher l'image du conteneur Amazon Linux dans la galerie publique Amazon ECR, consultez [Galerie publique Amazon ECR – amazonlinux](#).

 Note

Lorsque vous extrayez l'image de conteneur Docker AL2023, vous pouvez utiliser les balises dans l'un des formats suivants :

- Pour obtenir la dernière version de l'image de conteneur AL2023, utilisez la balise `:2023`.
- Pour obtenir une version spécifique d'AL2023, vous pouvez utiliser le format suivant :
 - `:2023.[0-7 release quarter].[release date].[build number]`

Les exemples suivants utilisent la balise `:2023` et extraient l'image de conteneur la plus récente disponible d'AL2023.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023
```

- (Facultatif) Exécutez le conteneur localement.

```
$ docker run -it --security-opt seccomp=unconfined public.ecr.aws/amazonlinux/  
amazonlinux:2023 /bin/bash
```

Pour extraire l'image du conteneur AL2023 à partir de Docker Hub

1. Procédez à l'extraction de l'image de conteneur AL2023 à l'aide de la commande `docker pull`.

```
$ docker pull amazonlinux:2023
```

2. (Facultatif) Exécutez le conteneur localement.

```
$ docker run -it amazonlinux:2023 /bin/bash
```

Note

L'image de conteneur d'AL2023 utilise uniquement le gestionnaire de packages `dnf` pour installer les packages logiciels. Cela signifie qu'il n'existe aucun `amazon-linux-extras` ni aucune commande équivalente à utiliser pour les logiciels supplémentaires.

AL2023 Image minimale du conteneur

Note

Les images de conteneur AL2023 standard conviennent à la plupart des cas d'utilisation, et l'adaptation à l'image minimale du conteneur est susceptible de demander plus de travail que l'adaptation à l'image du conteneur de base AL2023.

L'image de conteneur minimale AL2023, introduite dans AL2023.2, diffère de l'image de conteneur de base car elle ne contient que le strict minimum de packages nécessaires pour installer d'autres packages. L'image de conteneur minimale est conçue pour être un ensemble minimal de packages, et non un ensemble de packages pratique.

L'image de conteneur minimale AL2023 est créée à partir de composants logiciels déjà disponibles dans AL2023. La principale différence entre l'image minimale du conteneur est de l'utiliser `microdnf` pour fournir le gestionnaire de `dnf` packages plutôt que l'image Python basée sur l'ensemble des

fonctionnalités `dnf`. Cela permet de réduire la taille de l'image minimale du conteneur, tout en évitant de disposer de l'ensemble des fonctionnalités du gestionnaire de `dnf` packages inclus dans les AMI AL2023 et l'image du conteneur de base.

L'image de conteneur minimale AL2023 constitue la base de l'environnement d'exécution `provided.al2023` AWS Lambda.

Pour une liste détaillée des packages inclus dans l'image du conteneur minimal, voir [Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs Amazon Linux 2023](#).

Image de l'image de conteneur minimale

Comme l'image du conteneur minimal AL2023 contient moins de packages que l'image du conteneur de base AL2023, elle est également nettement plus petite. Le tableau suivant compare les options d'image de conteneur des versions actuelles et passées d'Amazon Linux.

Note

La taille de l'image est celle indiquée dans [Amazon Linux sur la galerie publique Amazon ECR](#).

Image	Version	Taille de l'image	Remarque
Amazon Linux 1 (AL1)	2018.03.0.20230918,0	62,3 Mo	x86-64 uniquement
Amazon Linux 2	2.0.20230926,0	64,2 Mo	La taille d'architecture <code>aarch64</code> est supérieure de 1,6 Mo à celle de <code>x86-64</code>
Image de conteneur de base Amazon Linux 2023	2023.2.20231002,0	52,4 Mo	
Image de conteneur minimale Amazon Linux 2023	2023.2.20231002.0-minimal	35,2 Mo	

Utilisation de l'image de conteneur minimale AL2023

L'image de conteneur minimal AL2023 est disponible sur ECR et la `2023-minimal` balise pointe toujours vers la dernière image de conteneur minimale basée sur AL2023, tandis que la `minimal` balise peut être mise à jour vers une version d'Amazon Linux plus récente que AL2023.

Vous pouvez extraire ces balises à l'aide de l'exemple suivant :

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:minimal
```

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
```

L'exemple suivant montre un Dockerfile qui prend l'image minimale du conteneur et installe GCC dessus :

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023-minimal
RUN dnf install -y gcc && dnf clean all
```

Construire des images de conteneurs AL2023 rudimentaires

L'image du conteneur AL2023 est créée à partir des mêmes composants logiciels que ceux inclus dans l'AMI AL2023. Il inclut un logiciel qui permet à la couche conteneur de base de se comporter de la même manière qu'une exécution sur une instance Amazon EC2, tel que le gestionnaire de packages. `dnf` Cette section explique comment créer un conteneur à partir de zéro qui inclut uniquement le strict minimum de dépendances nécessaires à une application.

Note

Les images de conteneur AL2023 standard conviennent à la plupart des cas d'utilisation. L'utilisation de l'image de conteneur standard facilite la création par-dessus votre image. Une image de conteneur simplifiée complique la création à partir de votre image.

Pour créer un conteneur avec le strict minimum de dépendances pour une application

1. Déterminez les dépendances de votre environnement d'exécution. Elles varient en fonction de votre application.

2. Construisez un Dockerfile / Containerfile qui génère FROM scratch. L'exemple suivant de Dockerfile peut être utilisé pour générer un conteneur contenant uniquement le shell bash et ses dépendances.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
    --installroot /sysroot \
    -y \
    --setopt=install_weak_deps=False \
    install bash

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
```

- Ce Dockerfile fonctionne comme suit :
 1. Il démarre un conteneur AL2023 nommé build. Ce conteneur sera utilisé pour amorcer le conteneur élémentaire. Il n'est pas déployé lui-même, mais génère le conteneur à déployer.
 2. Il crée le répertoire /sysroot. Ce répertoire sera l'emplacement où le conteneur build installera les dépendances nécessaires au conteneur élémentaire. Dans une étape ultérieure, le chemin /sysroot sera empaqueté comme répertoire racine de notre image élémentaire.

L'utilisation de l'option `--installroot` pour `dnf` de cette manière permet de créer les autres images AL2023. Il s'agit d'une fonctionnalité de `dnf` qui permet aux programmes d'installation et aux outils de création d'images de fonctionner.

3. Il invoque `dnf` pour installer des packages dans /sysroot.

La commande `rpm -q system-release --qf '%{VERSION}'` interroge (`-q`) le package `system-release`, en définissant le format de requête (`--qf`) pour fournir en sortie la version du package interrogé (la variable `%{VERSION}` est la variable `rpm` correspondant à la version du RPM).

En définissant l'argument `--releasever` de `dnf` sur la version de `system-release` dans le conteneur `build`, ce `Dockerfile` peut être utilisé pour reconstruire le conteneur élémentaire chaque fois qu'une image de base de conteneur mise à jour d'Amazon Linux est publiée.

Il est possible de définir n'importe quelle version `--releasever` d'Amazon Linux 2023, telle que `2023.11.20260526`. Cela signifierait que le `build` conteneur fonctionnerait comme la dernière version AL2023, mais que le conteneur `barebones` serait créé à partir du `2023.11.20260526`, quelle que soit la version actuelle d'AL2023.

L'option de configuration `--setopt=install_weak_deps=False` indique à `dnf` d'installer uniquement les dépendances requises plutôt que celles recommandées ou suggérées.

4. Il copie le système installé à la racine d'un conteneur vierge (`FROM scratch`).
 5. Il définit `ENTRYPOINT` comme binaire souhaité, dans ce cas `/bin/bash`.
3. Créez un répertoire vide et ajoutez le contenu de l'exemple à l'étape 2 dans un fichier nommé `Dockerfile`.

```
$ mkdir al2023-barebones-bash-example
$ cd al2023-barebones-bash-example
$ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
RUN mkdir /sysroot
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
  --installroot /sysroot \
  -y \
  --setopt=install_weak_deps=False \
  install bash && dnf --installroot /sysroot clean all

FROM scratch
COPY --from=build /sysroot /
WORKDIR /
ENTRYPOINT ["/bin/bash"]
EOF
```

4. Générez le conteneur en exécutant la commande suivante.

```
$ docker build -t al2023-barebones-bash-example
```

5. Exécutez le conteneur à l'aide de la commande suivante pour voir à quel point un conteneur dédié à bash est minimal.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-bash-example
bash-5.2# rpm
bash: rpm: command not found
bash-5.2# du -sh /usr/
bash: du: command not found
bash-5.2# ls
bash: ls: command not found
bash-5.2# echo /bin/*
/bin/alias /bin/bash /bin/bashbug /bin/bashbug-64 /bin/bg /bin/catchsegv /bin/cd /
bin/command /bin/fc /bin/fg /bin/gencat /bin/getconf /bin/getent /bin/getopts /
bin/hash /bin/iconv /bin/jobs /bin/ld.so /bin/ldd /bin/locale /bin/localedef /
bin/pldd /bin/read /bin/sh /bin/sotrust /bin/sprof /bin/type /bin/tzselect /bin/
ulimit /bin/umask /bin/unalias /bin/wait /bin/zdump
```

Pour un exemple plus pratique, la procédure suivante crée un conteneur pour une application C qui affiche Hello World!.

1. Créez un répertoire vide et ajoutez le code source C et Dockerfile.

```
$ mkdir al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cd al2023-barebones-c-hello-world-example
$ cat > hello-world.c <<EOF
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    printf("Hello World!\n");
    return 0;
}
EOF

$ cat > Dockerfile <<EOF
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023 as build
COPY hello-world.c /
RUN dnf -y install gcc
RUN gcc -o hello-world hello-world.c
RUN mkdir /sysroot
RUN mv hello-world /sysroot/
RUN dnf --releasever=$(rpm -q system-release --qf '%{VERSION}') \
```

```
--installroot /sysroot \  
-y \  
--setopt=install_weak_deps=False \  
install glibc && dnf --installroot /sysroot clean all
```

```
FROM scratch  
COPY --from=build /sysroot /  
WORKDIR /  
ENTRYPOINT ["/hello-world"]  
EOF
```

2. Générez le conteneur à l'aide de la commande suivante.

```
$ docker build -t al2023-barebones-c-hello-world-example .
```

3. Exécutez le conteneur à l'aide de la commande suivante.

```
$ docker run -it --rm al2023-barebones-c-hello-world-example  
Hello World!
```

Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs Amazon Linux 2023

Comparaison des RPM présents sur l'image du conteneur de base AL2023 par rapport aux RPM présents sur l'image du conteneur minimal AL2023.

Package	Conteneur	Réceptif minimal
alternatives	1.15	1.15
amazon-linux-repo-cdn	2023,6.20241031	2023,6.20241031
audit-libs	3,0.6	3,0.6
basesystem	11	11
bash	5.2,15	5.2,15

Package	Conteneur	Réceptif minimal
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
coreutils-single	8,32	8,32
crypto-policies	20220428	20220428
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
dnf	4.14.0	
dnf-data	4.14.0	4.14.0
elfutils-default-y ama-scope	0.188	
elfutils-libelf	0.188	
elfutils-libs	0.188	
expat	2.5.0	
file-libs	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1,19	
glib2	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34
glibc-common	2,34	2,34
glibc-minimal-lang pack	2,34	2,34

Package	Conteneur	Réceptif minimal
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gobject-introspection		1,73,0
gpgme	1.15.1	1.15.1
grep	3.8	3.8
json-c	0,14	0,14
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
libacl	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libblkid	2,37,4	2,37,4
libcap	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcom_err	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdnf	0,69,0	0,69,0
libffi	3.4.4	3.4.4

Package	Conteneur	Réceptif minimal
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	
libgpg-error	1,42	1,42
libidn2	2.3.2	2.3.2
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4
libnghttp2	1,59,0	1,59,0
libpeas		1.32.0
libpsl	0,21,1	0,21,1
librepo	1.14,5	1.14,5
libreport-filessystem	2.15.2	2.15.2
libselinux	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13
libsmartcols	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4,19,0	4,19,0
libunistring	0,9,10	0,9,10

Package	Conteneur	Réceptif minimal
libuuid	2,37,4	2,37,4
libverto	0,3.2	0,3.2
libxcrypt	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
microdnf		3.10.0
microdnf-dnf		3.10.0
mpfr	4.1.0	4.1.0
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
npth	1.6	1.6
openssl-libs	3,0.8	3,0.8
p11-kit	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1
pcre2	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40
popt	1,18	1,18

Package	Conteneur	Réceptif minimal
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3,9,16	
python3-dnf	4.14.0	
python3-gpg	1.15.1	
python3-hawkey	0,69,0	
python3-libcomps	0,1,20	
python3-libdnf	0,69,0	
python3-libs	3,9,16	
python3-pip-wheel	21.3.1	
python3-rpm	4.16.1.3	
python3-setuptools-wheel	59,6,0	
readline	8.1	8.1
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	
sed	4.8	4.8
setup	2.13.7	2.13.7
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0

Package	Conteneur	Réceptient minimal
system-release	2023,6.20241031	2023,6.20241031
tzdata	2024a	
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11

Comparaison des packages installés sur les images de conteneurs et l'AMI minimale Amazon Linux 2023

Comparaison des RPM présents sur l'AMI minimale AL2023 avec les RPM présents sur la base AL2023 et les images minimales des conteneurs.

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptient minimal
alternatives	1.15	1.15	1.15
amazon-chroney-config	4.3		
amazon-ec2-net-utils	2.5.1		
amazon-linux-repo-cdn		2023,6.20241031	2023,6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023,6.20241031		
amazon-linux-sb-keys	2023.1		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
amd-ucode-firmware	20210208 (novembre)		
audit	3,0.6		
audit-libs	3,0.6	3,0.6	3,0.6
awscli-2	2,15,30		
basesystem	11	11	11
bash	5.2,15	5.2,15	5.2,15
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68	2023,2,68
checkpolicy	3.4		
chrony	4.3		
cloud-init	22.2.2		
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2		
cloud-utils-growpart	0,31		
coreutils	8,32		
coreutils-common	8,32		
coreutils-single		8,32	8,32
cpio	2,13		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
cracklib	2,9,6		
cracklib-dicts	2,9,6		
crypto-policies	20220428	20220428	20220428
cryptsetup-libs	2.6.1		
curl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2,127		
dbus	1,12,28		
dbus-broker	32		
dbus-common	1,12,28		
dbus-libs	1,12,28		
device-mapper	1,02,185		
device-mapper-libs	1,02,185		
diffutils	3.8		
dnf	4.14.0	4.14.0	
dnf-data	4.14.0	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2		
dnf-plugins-core	4.3.0		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
dnf-plugin-support-info	1.2		
dracut	055		
dracut-config-ec2	3.0		
dracut-config-generic	055		
e2fsprogs	1,46,5		
e2fsprogs-libs	1,46,5		
ec2-utils	2.2.0		
efi-filesystem	5		
efivar	38		
efivar-libs	38		
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188	
elfutils-libelf	0.188	0.188	
elfutils-libs	0.188	0.188	
expat	2.5.0	2.5.0	
file	5,39		
file-libs	5,39	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14	3,14

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
findutils	4.8.0		
fuse-libs	2,9,9		
gawk	5.1.0	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1,19	1,19	
gdisk	1.0.8		
gettext	0,21		
gettext-libs	0,21		
glib2	2,74,7	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34	2,34
glibc-all-langpacks	2,34		
glibc-common	2,34	2,34	2,34
glibc-locale-source	2,34		
glibc-minimal-langpack		2,34	2,34
gmp	6.2.1	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0		
gobject-introspection			1,73,0
gpgme	1.15.1	1.15.1	1.15.1

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptient minimal
grep	3.8	3.8	3.8
groff-base	1.22.4		
grub2-common	2,06		
grub2-efi-aa64-ec2	2,06 (aarch64)		
grub2-efi-x64-ec2	2,06 (x86_64)		
grub2-pc-modules	2,06		
grub2-tools	2,06		
grub2-tools-minimal	2,06		
grubby	8,40		
gzip	1.12		
hostname	3,23		
hwdata	0,384		
inih	49		
initscripts	10,09		
iproute	6.10.0		
iputils	20210202		
irqbalance	1.9.0		
jansson	2.14		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
jitterentropy	3.4.1		
jq	1.7.1		
json-c	0,14	0,14	0,14
kbd	2.4.0		
kbd-misc	2.4.0		
kernel	6,112		
kernel-libbpf	6,112		
kernel-libvepatch-repos3	2023,6.20241031		
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3	1.6.3
kmod	29		
kmod-libs	29		
krb5-libs	1.21.3	1.21.3	1.21.3
less	608		
libacl	2.3.1	2.3.1	2.3.1
libarchive	3.7.4	3.7.4	3.7.4
libargon2	27/12/2017		
libassuan	2.5.5	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1	2.5.1
libblkid	2,37,4	2,37,4	2,37,4

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
libcap	2,48	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0		
libcom_err	1,46,5	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	0,1,20	
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0	8.5.0
libdb	5,3,28		
libdnf	0,69,0	0,69,0	0,69,0
libeconf	0,4,0		
libedit	3.1		
libfdisk	2,37,4		
libffi	3.4.4	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0		
libgcc	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1	
libgpg-error	1,42	1,42	1,42
libidn2	2.3.2	2.3.2	2.3.2
libkcapi	1.4.0		
libkcapi-hmacalc	1.4.0		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
libmnl	1.0.4		
libmodulemd	2.13.0	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libnhttp2	1,59,0	1,59,0	1,59,0
libpeas			1.32.0
libpipeline	1.5.3		
libpsl	0,21,1	0,21,1	0,21,1
libpwquality	1.4.4		
librepo	1.14,5	1.14,5	1.14,5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3		
libselinux	3.4	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4		
libsemanage	3.4		
libsepol	3.4	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13	2,13
libsmartcols	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22	0,7,22
libss	1,46,5		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
libstdc++	11.4.1	11.4.1	11.4.1
libtasn1	4,19,0	4,19,0	4,19,0
libtextstyle	0,21		
libunistring	0,9,10	0,9,10	0,9,10
libuser	0,63		
libutempter	1.2.1		
libuuid	2,37,4	2,37,4	2,37,4
libverto	0,3.2	0,3.2	0,3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33	
libxml2	2.10.4	2.10.4	2.10.4
libyaml	0,2,5	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5	1.5.5
linux-firmware- whence	20210208 (novembre)		
logrotate	3.20.1		
lua-libs	5.4.4	5.4.4	5.4.4
lz4-libs	1.9.4	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3		
microcode_ctl	2,1 (x86_64)		
microdnf			3.10.0
microdnf-dnf			3.10.0

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
mpfr	4.1.0	4.1.0	4.1.0
ncurses	6.2		
ncurses-base	6.2	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2	6.2
nettle	3.8		
net-tools	2.0		
npth	1.6	1.6	1.6
numactl-libs	2,0,14		
oniguruma	6.9.7.1		
openldap	2,4,57		
openssh	8,7 p1		
openssh-clients	8,7 p1		
openssh-server	8,7 p1		
openssl	3,0.8		
openssl-libs	3,0.8	3,0.8	3,0.8
openssl-pkcs11	0,4,12		
os-prober	1,77		
p11-kit	0,24.1	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1	0,24.1
pam	1.5.1		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
passwd	0,80		
pciutils	3.7.0		
pciutils-libs	3.7.0		
pcre2	10,40	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40	10,40
policycoreutils	3.4		
popt	1,18	1,18	1,18
procps-ng	3.3,17		
psmisc	23,4		
publicsuffix- list-dafsa	20240212	20240212	20240212
python3	3,9,16	3,9,16	
python3-attrs	20,3,0		
python3-audit	3,0.6		
python3-awscrt	0,19,19		
python3-babel	2.9.1		
python3-cffi	1.14,5		
python3-chardet	4.0.0		
python3-c olorama	0,4,4		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
python3-c onfigobj	5.0.6		
python3-c ryptography	36,0,1		
python3-d ateutil	2.8.1		
python3-dbus	1.2,18		
python3-distro	1.5.0		
python3-dnf	4.14.0	4.14.0	
python3-dnf- plugins-core	4.3.0		
python3-d ocutils	0,16		
python3-gpg	1.15.1	1.15.1	
python3-hawkey	0,69,0	0,69,0	
python3-idna	2.10		
python3-jinja2	2.11.3		
python3-j mespath	0.10.0		
python3-j sonpatch	1,21		
python3-j sonpointer	2.0		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
python3-j sonschema	3.2.0		
python3-l ibcomps	0,1,20	0,1,20	
python3-libdnf	0,69,0	0,69,0	
python3-libs	3,9,16	3,9,16	
python3-l ibselinux	3.4		
python3-l ibsemanage	3.4		
python3-m arkupsafe	1.1.1		
python3-n etifaces	0,1,6		
python3-o authlib	3.0.2		
python3-pip- wheel	21.3.1	21.3.1	
python3-ply	3,11		
python3-p olicycoreutils	3.4		
python3-p rettytable	0.7.2		
python3-prompt- toolkit	3,0,24		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
python3-pyparser	2,20		
python3-pyrsistent	0,17.3		
python3-pyserial	3.4		
python3-pysocks	1.7.1		
python3-pytz	2022.7.1		
python3-pyyaml	5.4.1		
python3-requests	2.25.1		
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	
python3-ruamel-yaml	0,16.6		
python3-ruamel-yaml-clib	0,12		
python3-setuptools	4.4.1		
python3-setuptools	59,6,0		
python3-setuptools-wheel	59,6,0	59,6,0	
python3-six	1.15.0		
python3-systemd	235		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
python3-urllib3	1,25,10		
python3-wcwidth	0,2,5		
readline	8.1	8.1	8.1
rng-tools	6,14		
rootfiles	8.1		
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3		
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3		
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3	
sbsigntools	0.9.4		
sed	4.8	4.8	4.8
selinux-policy	38,1,45		
selinux-policy-targeted	38,1,45		
setup	2.13.7	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4,9		
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0	3,40,0

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
sudo	1,9,15		
sysctl-defaults	1.0		
systemd	252,23		
systemd-libs	252,23		
systemd-networkd	252,23		
systemd-pam	252,23		
systemd-resolved	252,23		
systemd-udev	252,23		
system-release	2023,6.20241031	2023,6.20241031	2023,6.20241031
tar	1,34		
tzdata	2024a	2024a	
update-motd	2.2		
userspace-rcu	0.12.1		
util-linux	2,37,4		
util-linux-core	2,37,4		
vim-data	9,0.2153		
vim-minimal	9,0.2153		
which	2,21		
xfspgrog	5,18,0		

Package	AMI minimale	Conteneur	Réceptif minimal
xz	5.2.5		
xz-libs	5.2.5	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0	
zlib	1.2.11	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2		
zram-generator-defaults	1.1.2		
zstd	1.5.5		

AL2023 ans AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk est un service de déploiement et de mise à l'échelle d'applications et de services Web. Chargez votre code pour qu'Elastic Beanstalk gère automatiquement le déploiement, du provisionnement de la capacité à l'équilibrage de charge, en passant par l'autoscaling et la surveillance de l'état de l'application. Pour plus d'informations, consultez [AWS Elastic Beanstalk](#).

Pour utiliser Elastic Beanstalk, vous devez créer une application, charger une version d'application sous la forme d'un bundle de fichiers source d'application (par exemple, un fichier Java .war) sur Elastic Beanstalk, puis fournir des informations sur l'application. Elastic Beanstalk lance automatiquement un environnement, crée et AWS configure les ressources nécessaires pour exécuter votre code. Pour plus d'informations, consultez le [Manuel du développeur AWS Elastic Beanstalk](#).

Les plateformes Linux Elastic Beanstalk EC2 utilisent des instances Amazon, qui exécutent Amazon Linux. Depuis le 4 août 2023, Elastic Beanstalk propose les branches de plateforme suivantes basées sur Amazon Linux 2023 : Docker, Tomcat, Java SE, Node.js, PHP et Python. Elastic Beanstalk travaille à étendre le AL2 support de la version 023 à un plus grand nombre de plateformes Elastic Beanstalk.

<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/Welcome> La liste complète des plateformes compatibles avec Elastic Beanstalk et des plateformes actuelles basées sur la version 023 se trouve

dans la section relative AL2 aux plateformes Elastic Beanstalk Linux du manuel [Elastic Beanstalk Developer Guide](#).

Vous trouverez les notes de mise à jour des nouvelles plateformes Elastic Beanstalk et les versions des plateformes existantes dans les [notes de mise à jour d'Elastic Beanstalk](#).

Utiliser AL2 023 dans AWS CloudShell

AWS CloudShell est un shell pré-authentifié basé sur un navigateur que vous pouvez lancer directement depuis le. AWS Management Console Vous pouvez y accéder CloudShell AWS Management Console de différentes manières. Pour plus d'informations, consultez la section [Comment démarrer avec AWS CloudShell ?](#)

AWS CloudShell, qui est actuellement basé sur Amazon Linux 2, migrera vers AL2 023. La migration vers AL2 023 commencera à être déployée dans l'ensemble Régions AWS à partir du 4 décembre 2023. Pour plus d'informations sur CloudShell la migration vers la version AL2 023, consultez la section [AWS CloudShell Migration d'Amazon Linux 2 vers Amazon Linux 2023](#).

Utilisation d'Amazon ECS basé sur AL2 023 AMIs pour héberger des charges de travail conteneurisées

Note

Pour plus d'informations sur l'utilisation du AL2 023 à l'intérieur d'un conteneur, consultez [AL2023 dans des conteneurs](#).

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) est un service d'orchestration de conteneurs entièrement géré qui vous permet de déployer, de gérer et de dimensionner aisément des applications conteneurisées. En tant que service entièrement géré, Amazon ECS intègre les meilleures pratiques opérationnelles et de AWS configuration. Il est intégré à la fois à des outils AWS et à des outils tiers, tels qu'Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) et Docker. Cette intégration permet aux équipes de se concentrer plus facilement sur la création des applications, et non sur l'environnement. Vous pouvez exécuter et mettre à l'échelle vos charges de travail de conteneurs entre régions AWS dans le cloud, sans avoir à gérer un plan de contrôle.

Vous pouvez héberger des charges de travail conteneurisées sur AL2 023 à l'aide de l'AMI optimisée pour AL2 Amazon ECS basée sur 023. Pour plus d'informations, consultez l'AMI [optimisée pour Amazon ECS](#)

Changements survenus en AL2 2023 pour Amazon ECS par rapport à AL2

Comme pour le cas AL2, AL2 023 fournit les packages de base requis pour fonctionner en tant qu'instance Linux Amazon ECS. Dans AL2 le `containerd`, et les `ecs-init` packages étaient disponibles via `amazon-linux-extras`, tandis que AL2 023 inclut ces packages dans les référentiels principaux.

Grâce à la fonctionnalité de mise à niveau déterministe via des référentiels versionnés, chaque AL2 AMI 023 est verrouillée par défaut sur une version de référentiel spécifique. Cela est également vrai pour l'AMI AL2 023 optimisée pour Amazon ECS. Toutes les mises à jour de votre environnement peuvent être gérées et testées avec soin avant le déploiement, ce qui permet de revenir facilement au contenu d'une ancienne AMI en cas de problème. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité AL2 023, consultez [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#).

AL2023 passe à `cgroup v2` via l'interface `cgroup v1` prise en charge dans. AL2 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Hiérarchie des groupes de contrôle unifiés \(cgroup v2\)](#).

Note

AL2 Les versions 023 antérieures à [2023.2.20230920](#) (la première version AL2 023.2) contenaient un bogue dans la gestion de `systemd` for Out-of-Memory (OOM) au sein d'un `cgroup`. Tous les processus du `cgroup` étaient toujours supprimés au lieu que le tueur OOM choisisse un processus à la fois, ce qui est le comportement prévu. Il s'agissait d'une régression par rapport au AL2 comportement, et elle est corrigée depuis la version 2023.2.20230920 de 023. AL2

[Le code permettant de créer l'AMI optimisée pour Amazon ECS est disponible dans le `amazon-ecs-ami` GitHub projet.](#) Les [notes de publication](#) décrivent quelle version AL2 023 correspond à quelle version de l'AMI Amazon ECS.

Personnalisation de l'AMI optimisée pour Amazon AL2 ECS basée sur 023

Important

Nous vous recommandons d'utiliser l'AMI AL2 023 optimisée pour Amazon ECS. Pour plus d'informations, consultez l'[AMI optimisée pour Amazon ECS](#) dans le manuel Amazon Elastic Container Service Developer Guide.

Vous pouvez utiliser les mêmes scripts de génération qu'Amazon ECS pour créer des scripts personnalisés AMIs. Pour plus d'informations, consultez le script de [génération de l'AMI Linux optimisé pour Amazon ECS](#).

Utilisation d'Amazon Elastic File System en AL2 2023

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) fournit un stockage de fichiers entièrement élastique sans serveur pour vous permettre de partager des données de fichiers sans provisionner ni gérer la capacité et les performances de stockage. Amazon EFS est conçu pour se mettre à l'échelle à la demande et peut atteindre plusieurs pétaoctets sans perturber les applications. Il augmente ou diminue automatiquement la capacité au fil de vos ajouts et suppressions de fichiers. Comme Amazon EFS propose une interface de services web simple, vous pouvez créer et configurer des systèmes de fichiers rapidement et facilement. Le service gère toute l'infrastructure de stockage de fichiers pour vous, ce qui vous libère des tâches compliquées liées au déploiement, à l'application de correctifs et à la gestion des configurations de systèmes de fichiers complexes.

Amazon EFS prend en charge le protocole Network File System version 4 (NFSv4.1 et NFSv4 .0), de sorte que les applications et les outils que vous utilisez aujourd'hui fonctionnent parfaitement avec Amazon EFS. Plusieurs instances de calcul, notamment Amazon EC2, Amazon ECS et Amazon AWS Lambda, peuvent accéder à un système de fichiers Amazon EFS en même temps. Par conséquent, un système de fichiers EFS peut fournir une source de données commune pour les charges de travail et les applications exécutées sur plusieurs instances de calcul ou serveurs.

Installation **amazon-efs-utils** le AL2 023

Le `amazon-efs-utils` package est disponible dans les référentiels AL2 023 à installer et à utiliser pour accéder aux systèmes de fichiers Amazon EFS.

Installez le **amazon-efs-utils** package le AL2 023

- Installez **amazon-efs-utils** à l'aide de la commande suivante.

```
$ dnf -y install amazon-efs-utils
```

Montage d'un système de fichiers Amazon EFS sur AL2 023

Une fois **amazon-efs-utils** installé, vous pouvez monter un système de fichiers Amazon EFS sur votre instance AL2 023.

Monter un système de fichiers Amazon EFS sur AL2 023

- Pour effectuer un montage à l'aide de l'identifiant du système de fichiers, utilisez la commande suivante.

```
sudo mount -t efs file-system-id efs-mount-point/
```

Vous pouvez également monter le système de fichiers de manière à ce que les données en transit soient chiffrées à l'aide du protocole TLS, ou en utilisant le nom DNS ou l'adresse IP cible du montage au lieu de l'ID du système de fichiers. Pour plus d'informations, consultez [Montage sur des instances Amazon Linux à l'aide de l'assistant de montage EFS](#).

Utilisation d'Amazon EMR basée sur AL2023

Amazon EMR est un service web qui facilite le traitement efficace de grandes quantités de données à l'aide d'Apache Hadoop et des services proposés par AWS.

AL2023 versions basées sur Amazon EMR

La version 7.0.0 d'Amazon EMR a été la première version basée sur AL2023. Avec cette version, AL2023 c'est le système d'exploitation de base d'Amazon EMR, apportant tous les avantages d'AL2023 Amazon EMR. Pour plus d'informations, consultez les notes de mise à jour d'[Amazon EMR 7.0.0](#).

AL2023 basé sur Amazon EMR sur EKS

Amazon EMR sur EKS 6.13 a été la première version proposée AL2023 en option. Avec cette version, vous pouvez lancer Spark AL2023 comme système d'exploitation, avec le runtime Java 17. Pour plus d'informations, consultez les notes de mise à jour d'[Amazon EMR sur EKS 6.13 et toutes les notes](#) de mise à jour d'Amazon [EMR](#) sur EKS.

Utilisation AL2023 dans AWS Lambda

Avec AWS Lambda, vous pouvez exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs. Vous payez uniquement le temps de calcul que vous consommez ; aucun frais ne s'applique quand votre code ne s'exécute pas. Vous pouvez exécuter du code pour quasiment n'importe quel type d'application ou de service backend, sans aucune administration. Il vous suffit de télécharger votre code et Lambda s'occupe de tout ce qui est nécessaire à l'exécution de votre code et à sa mise à l'échelle en garantissant une haute disponibilité.

AL2023 **provided.al2023** environnement d'exécution géré et image de conteneur

Le runtime `provided.al2023` de base est basé sur l'[image de conteneur AL2023 minimale](#) et fournit un environnement d'exécution géré Lambda AL2023 basé sur Lambda et une image de [base de conteneur](#). Le temps `provided.al2023` d'exécution étant basé sur une image de conteneur AL2023 minimale, il est nettement inférieur à 40 Mo par rapport au temps `provided.al2` d'exécution d'environ 109 Mo.

Pour plus d'informations, consultez les sections [Runtimes Lambda](#) et Utilisation d'images de [conteneurs Lambda](#).

AL2023 environnements d'exécution Lambda basés sur Lambda

Les futures versions des environnements d'exécution en langage géré, telles que Node.js 20, Python 3.12, Java 21 et .NET 8, sont basées sur l'image de base AL2023 et seront utilisées `provided.al2023` comme image de base, comme décrit dans l'[annonce des environnements d'exécution AL2023 basés](#).

AL2023 fonctions Lambda basées sur

- [AL2023 Fonctions Lambda écrites en Go](#)

- [AL2023 Fonctions Lambda écrites en Rust](#)

Pour en savoir plus amples, consultez la section [Quotas Lambda](#) du Guide du développeur AWS Lambda .

Tutoriels

Les didacticiels suivants vous montrent comment effectuer des tâches courantes à l'aide d'instances Amazon EC2 exécutant Amazon Linux 2023 (AL2023). Pour les didacticiels vidéo, voir [Vidéos AWS pédagogiques et ateliers](#).

Pour AL2 obtenir des instructions, consultez [les didacticiels relatifs aux instances Amazon EC2 exécutant Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Tutoriels

- [Tutoriel : Installation d'un serveur LAMP sur AL2023](#)
- [Tutoriel : Configuration SSL/TLS sur AL2023](#)
- [Tutoriel : héberger un WordPress blog sur AL2023](#)
- [Tutoriel : Transition de Redis 6 vers Valkey en 2023 AL2](#)
- [Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023](#)
- [Tutoriel : Configurer le serveur TigerVNC sur AL2023](#)
- [Utilisation du Multi-Gen LRU \(MGLRU\) sur les noyaux AL2023](#)
- [Tutoriel : Installation LibreOffice sur AL2023](#)

Tutoriel : Installation d'un serveur LAMP sur AL2023

Les procédures suivantes vous aident à installer un serveur Web Apache compatible avec PHP et [MariaDB](#) (un fork de MySQL développé par la communauté) AL2023 sur votre instance (parfois appelé serveur Web LAMP ou stack LAMP). Vous pouvez utiliser ce serveur pour héberger un site web statique ou déployer une application PHP dynamique qui lit et écrit des informations sur une base de données.

Important

Ces procédures sont destinées à être utilisées avec AL2023. Si vous essayez de configurer un serveur Web LAMP sur une autre distribution, comme Ubuntu ou Red Hat Enterprise Linux, ce tutoriel ne fonctionnera pas. Pour Ubuntu, consultez la documentation de la communauté Ubuntu suivante : [ApacheMySQLPHP](#). Pour les autres distributions, consultez leur documentation spécifique.

Tâches

- [Étape 1 : Préparer le serveur LAMP](#)
- [Étape 2 : Tester votre serveur LAMP](#)
- [Étape 3 : Sécuriser le serveur de base de données](#)
- [Étape 4 : \(facultatif\) Installation phpMyAdmin](#)
- [Dépannage](#)
- [Rubriques en relation](#)

Étape 1 : Préparer le serveur LAMP

Conditions préalables

- Ce didacticiel suppose que vous avez déjà lancé une nouvelle instance en utilisant AL2023, avec un nom DNS public accessible depuis Internet. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AL2023 sur Amazon EC2](#). Vous devez aussi avoir configuré votre groupe de sécurité pour permettre les connexions SSH (port 22), HTTP (port 80) et HTTPS (port 443). Pour plus d'informations sur ces prérequis, consultez [Autoriser le trafic entrant pour vos instances Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- La procédure suivante installe la dernière version de PHP disponible sur AL2023, actuellement 8.1. Si vous prévoyez d'utiliser d'autres applications PHP que celles décrites dans ce tutoriel, vous pouvez vérifier qu'elles sont compatibles avec 8.1.

Pour préparer le serveur LAMP

1. Connectez-vous à votre instance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).
2. Pour vous assurer que tous vos packages logiciels sont mis à jour, effectuez une mise à jour logicielle rapide sur votre instance. Ce processus peut prendre quelques minutes, mais il est important pour vous assurer que vous disposez des dernières mises à jour de sécurité et des nouveaux correctifs de bogues.

L'option `-y` installe les mises à jour sans demander de confirmation. Si vous souhaitez examiner les mises à jour avant l'installation, vous pouvez omettre cette option.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf upgrade -y
```

3. Installez les dernières versions du serveur Web Apache et des packages PHP pour AL2023.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y httpd wget php-fpm php-mysql php-json php php-devel
```

4. Installez le serveur web MariaDB et les packages logiciels. Utilisez la commande dnf install pour installer plusieurs packages logiciels et toutes les dépendances associées au même moment.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install mariadb105-server
```

Vous pouvez afficher les versions actuelles de ces packages avec la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf info package_name
```

Exemple :

```
[root@ip-172-31-25-170 ec2-user]# dnf info mariadb105
Last metadata expiration check: 0:00:16 ago on Tue Feb 14 21:35:13 2023.
Installed Packages
Name           : mariadb105
Epoch         : 3
Version        : 10.5.16
Release        : 1.amzn2023.0.6
Architecture   : x86_64
Size           : 18 M
Source          : mariadb105-10.5.16-1.amzn2023.0.6.src.rpm
Repository     : @System
From repo      : amazonlinux
Summary        : A very fast and robust SQL database server
URL            : http://mariadb.org
License        : GPLv2 and LGPLv2
Description    : MariaDB is a community developed fork from MySQL - a multi-user,
                  multi-threaded
                  : SQL database server. It is a client/server implementation consisting
of
                  : a server daemon (mariadb) and many different client programs and
libraries.
                  : The base package contains the standard MariaDB/MySQL client programs
and
                  : utilities.
```

5. Démarrez le serveur web Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

6. Utilisez la commande `systemctl` pour configurer le serveur Web Apache afin qu'il soit lancé à chaque démarrage système.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd
```

Vous pouvez vérifier que `httpd` est activé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

7. Ajoutez une règle de sécurité pour autoriser les connexions HTTP entrantes (port 80) à votre instance si vous ne l'avez pas déjà fait. Par défaut, un groupe de **N** sécurité avec assistant de lancement a été créé pour votre instance lors du lancement. Si vous n'avez pas ajouté de règle de groupe de sécurité supplémentaire, ce groupe contient une règle unique pour autoriser les connexions SSH.
- Ouvrez la console Amazon EC2 à l'adresse <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
 - Dans le navigateur de gauche, choisissez Instances, puis sélectionnez votre instance.
 - Sous l'onglet Sécurité, affichez les règles entrantes. Vous devriez voir la règle suivante :

Port range	Protocol	Source
22	tcp	0.0.0.0/0

 Warning

L'utilisation `0.0.0.0/0` permet à toutes les IPv4 adresses d'accéder à votre instance via SSH. Cette solution est acceptable pour une brève durée dans un environnement de test, mais n'est pas sécurisée pour les environnements de production. Dans un environnement de production, vous autorisez uniquement l'accès à votre instance pour une adresse IP ou une plage d'adresses spécifiques.

- S'il n'existe aucune règle entrante autorisant les connexions HTTP (port 80), vous devez ajouter la règle maintenant. Choisissez le lien pour le groupe de sécurité. À l'aide des procédures décrites dans la section [Autoriser le trafic entrant pour vos instances Linux](#), ajoutez une nouvelle règle de sécurité entrante avec les valeurs suivantes :

- Type : HTTP
- Protocole : TCP
- Plage de ports : 80
- Source : Personnalisé

8. Testez votre serveur web. Dans un navigateur web, saisissez l'adresse DNS publique (ou l'adresse IP publique) de votre instance. S'il n'y a pas de contenu dans `/var/www/html`, vous devriez voir la page de test d'Apache, qui affichera le message « Ça marche ! ».

Vous pouvez obtenir le DNS public de votre instance à l'aide de la console Amazon EC2 (vérifiez la colonne IPv4 DNS public ; si cette colonne est masquée, choisissez Préférences (icône en forme d'engrenage) et activez le DNS public). IPv4

Vérifiez que le groupe de sécurité de l'instance contient une règle autorisant le trafic HTTP sur le port 80. Pour plus d'informations, voir [Ajouter des règles au groupe de sécurité](#).

 Important

Si vous n'utilisez pas Amazon Linux, il se peut que vous deviez aussi configurer le pare-feu sur votre instance pour autoriser ces connexions. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration du pare-feu, consultez la documentation de votre distribution spécifique.

La commande `httpd` traite les fichiers qui sont conservés dans un répertoire appelé racine du document Apache. La racine du document Apache d'Amazon Linux est `/var/www/html` qui est détenu par défaut par la racine.

Pour autoriser le compte `ec2-user` à manipuler les fichiers de ce répertoire, vous devez modifier la propriété et les autorisations du répertoire. Il existe plusieurs façons d'accomplir cette tâche. Dans ce didacticiel, vous ajoutez l'utilisateur `ec2-user` au groupe `apache` pour donner au groupe `apache` la propriété du répertoire `/var/www` et attribuer les autorisations d'écriture au groupe.

Pour définir les autorisations sur les fichiers

1. Ajoutez votre utilisateur (dans ce cas, `ec2-user`) au groupe `apache`.

```
[ec2-user ~]$ sudo usermod -a -G apache ec2-user
```


2. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous pour sélectionner le nouveau groupe, puis vérifiez votre adhésion.

- a. Déconnectez-vous (utilisez la commande `exit` ou fermez la fenêtre de terminal) :

```
[ec2-user ~]$ exit
```

- b. Pour vérifier votre adhésion au groupe `apache`, reconnectez-vous à votre instance, puis exécutez la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ groups  
ec2-user adm wheel apache systemd-journal
```

3. Remplacez la propriété de groupe de `/var/www` et son contenu par le groupe `apache`.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown -R ec2-user:apache /var/www
```

4. Pour ajouter des autorisations d'écriture de groupe et définir l'ID de groupe pour les futurs sous-répertoires, modifiez les autorisations sur les répertoires de `/var/www` et ses sous-répertoires.

```
[ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www && find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

5. Pour ajouter des autorisations d'écriture de groupe, modifiez de façon récursive les autorisations sur les fichiers de `/var/www` et ses sous-répertoires :

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} \;
```

Maintenant, `ec2-user` (et tous les futurs membres du groupe `apache`) peut ajouter, supprimer et modifier les fichiers à la racine du document Apache. Vous pouvez ainsi ajouter du contenu, tel qu'un site Web statique ou une application PHP.

Pour sécuriser votre serveur web (facultatif)

Un serveur web exécutant le protocole HTTP ne fournit aucune sécurité de transport pour les données qu'il envoie ou reçoit. Lorsque vous vous connectez à un serveur HTTP à l'aide d'un navigateur Web, les informations URL que vous visitez, le contenu des pages Web que vous recevez et le contenu (y compris les mots de passe) de tous les formulaires HTML que vous soumettez sont visibles par les espions partout sur le réseau. Les bonnes pratiques en matière de

sécurisation de votre serveur web consistent à installer la prise en charge HTTPS (HTTP Secure), qui protège vos données grâce au chiffrement SSL/TLS.

Pour plus d'informations sur l'activation de HTTPS sur votre serveur, consultez [Tutoriel : Configuration SSL/TLS sur AL2023](#).

Étape 2 : Tester votre serveur LAMP

Si votre serveur est installé et en cours d'exécution, et que vos autorisations sur les fichiers sont correctement définies, votre compte `ec2-user` doit pouvoir créer un fichier PHP simple dans le répertoire `/var/www/html` qui est disponible à partir d'Internet.

Pour tester votre serveur LAMP

1. Créez un fichier PHP à la racine du document Apache.

```
[ec2-user ~]$ echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/html/phpinfo.php
```

Si l'erreur « Permission denied » s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter cette commande, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter pour récupérer les autorisations d'un groupe que vous avez configurées dans [Pour définir les autorisations sur les fichiers](#).

2. Dans un navigateur web, saisissez l'URL du fichier que vous venez de créer. Cette URL est l'adresse DNS publique de votre instance suivie par une barre oblique et le nom du fichier.
Exemples :

```
http://my.public.dns.amazonaws.com/phpinfo.php
```

Vous devriez voir la page d'informations PHP:

PHP Version 8.1.7



System	Linux ip-172-31-16-77.ec2.internal 5.15.57-28.127.amzn2022.aarch64 #1 SMP Thu Aug 4 17:06:57 UTC 2022 aarch64
Build Date	Jun 7 2022 18:21:38
Build System	Linux
Build Provider	Amazon Linux
Compiler	gcc (GCC) 11.3.1 20220421 (Red Hat 11.3.1-2)
Architecture	aarch64
Server API	FPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc
Loaded Configuration File	/etc/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php.d
Additional .ini files parsed	/etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-ctype.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo.ini, /etc/php.d/20-ftp.ini, /etc/php.d/20-gd.ini, /etc/php.d/20-gettext.ini, /etc/php.d/20-iconv.ini, /etc/php.d/20-mbstring.ini, /etc/php.d/20-mysqld.ini, /etc/php.d/20-pdo.ini, /etc/php.d/20-phar.ini, /etc/php.d/20-simplexml.ini, /etc/php.d/20-sockets.ini, /etc/php.d/20-sqlite3.ini, /etc/php.d/20-tokenizer.ini, /etc/php.d/20-xml.ini, /etc/php.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php.d/20-xsl.ini, /etc/php.d/30-mysqli.ini, /etc/php.d/30-pdo_mysql.ini, /etc/php.d/30-pdo_sqlite.ini, /etc/php.d/30-xmldrader.ini
PHP API	20210902
PHP Extension	20210902
Zend Extension	420210902
Zend Extension Build	API420210902,NTS
PHP Extension Build	API20210902,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring
IPv6 Support	enabled
DTrace Support	available, disabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, php, file, glob, data, http, ftp, compress.bzip2, phar
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, tls, tlsv1.0, tlsv1.1, tlsv1.2, tlsv1.3
Registered Stream Filters	zlib.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, convert.*, consumed, dechunk, bzip2.*, convert.iconv.*

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
 Zend Engine v4.1.7, Copyright (c) Zend Technologies
 with Zend OPcache v8.1.7, Copyright (c), by Zend Technologies

Si vous ne voyez pas cette page, vérifiez que le fichier `/var/www/html/phpinfo.php` a été créé correctement à l'étape précédente. Vous pouvez également vérifier que les packages requis ont été installés avec la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed httpd mariadb-server php-mysqld
```

Si l'un des packages requis n'est pas présent dans votre sortie, installez-les avec la commande `sudo yum install package`.

3. Supprimez le fichier `phpinfo.php`. Même si ces informations peuvent vous être utiles, elles ne doivent pas être diffusées sur Internet pour des raisons de sécurité.

```
[ec2-user ~]$ rm /var/www/html/phpinfo.php
```

Vous devriez maintenant avoir un serveur web LAMP entièrement fonctionnel. Si vous ajoutez un contenu à la racine du document Apache à l'emplacement `/var/www/html`, vous devez pouvoir voir ce contenu à l'adresse du DNS public de votre instance.

Étape 3 : Sécuriser le serveur de base de données

L'installation par défaut du serveur MariaDB possède plusieurs fonctions qui sont parfaites pour les tests et le développement, mais elles devraient être désactivées ou supprimées des serveurs de production. La commande `mysql_secure_installation` vous guide à travers le processus de paramétrage d'un mot de passe racine et de suppression des fonctions non sécurisées de votre installation. Même si vous ne comptez pas utiliser le serveur MariaDB, nous vous recommandons de suivre cette procédure.

Pour sécuriser le serveur MariaDB

1. Démarrez le serveur MariaDB.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

2. Exécutez `mysql_secure_installation`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mysql_secure_installation
```

- a. A l'invite, saisissez un mot de passe pour le compte racine.
 - i. Saisissez le mot de passe racine actuel. Par défaut, le compte racine n'a pas de mot de passe défini. Appuyez sur Entrée.
 - ii. Tapez **Y** pour définir un mot de passe et saisissez deux fois un mot de passe sécurisé. Pour plus d'informations sur la création d'un mot de passe sécurisé, consultez <https://identitysafe.norton.com/password-generator/>. Assurez-vous de stocker ce mot de passe en lieu sûr.

La mesure la plus simple pour sécuriser votre base de données consiste à définir un mot de passe racine pour MariaDB. Lorsque vous concevez ou installez une application reposant sur une base de données, vous devez généralement créer un utilisateur de services de base de données pour cette application et éviter d'utiliser le compte racine, sauf pour administrer la base de données.

- b. Tapez **Y** pour supprimer les comptes d'utilisateur anonymes.
 - c. Tapez **Y** pour désactiver la connexion racine à distance.
 - d. Tapez **Y** pour supprimer la base de données de test.
 - e. Tapez **Y** pour recharger les tableaux de privilèges et enregistrer vos changements.
3. (Facultatif) Si vous ne comptez pas utiliser le serveur MariaDB tout de suite, arrêtez-le. Vous pouvez le redémarrer lorsque vous en avez de nouveau besoin.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop mariadb
```

4. (Facultatif) Si vous voulez que le serveur MariaDB soit lancé à chaque démarrage, saisissez la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable mariadb
```

Étape 4 : (facultatif) Installation phpMyAdmin

[phpMyAdmin](#) est un outil de gestion de base de données basé sur le Web que vous pouvez utiliser pour afficher et modifier les bases de données MySQL sur votre instance EC2. Suivez les étapes ci-dessous pour installer et configurer phpMyAdmin sur votre instance Amazon Linux.

Important

Nous vous déconseillons de l'utiliser phpMyAdmin pour accéder à un serveur LAMP sauf si vous l'avez activé SSL/TLS dans Apache ; sinon, votre mot de passe d'administrateur de base de données et d'autres données ne seront pas transmis de manière sécurisée sur Internet. Pour connaître les recommandations de sécurité des développeurs, consultez la section [Sécurisation de votre phpMyAdmin installation](#). Pour obtenir des informations générales sur la sécurisation d'un serveur Web sur une instance EC2, consultez [Tutoriel : Configuration SSL/TLS sur AL2023](#).

Pour installer phpMyAdmin

1. Installez les dépendances obligatoires.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-mbstring php-xml -y
```

2. Redémarrez Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

3. Redémarrez php-fpm.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart php-fpm
```

4. Accédez à la racine du document Apache sur `/var/www/html`.

```
[ec2-user ~]$ cd /var/www/html
```

5. Sélectionnez un package source pour la dernière phpMyAdmin version [sur https://www.phpmyadmin.net/downloads](https://www.phpmyadmin.net/downloads). Pour télécharger le fichier directement sur votre instance, copiez le lien et collez-le dans une commande `wget`, comme dans cet exemple :

```
[ec2-user html]$ wget https://www.phpmyadmin.net/downloads/phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```

6. Créez un dossier phpMyAdmin et extrayez le package dans celui-ci avec la commande suivante.

```
[ec2-user html]$ mkdir phpMyAdmin && tar -xvzf phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz -C phpMyAdmin --strip-components 1
```

7. Supprimez l'*phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz* archive.

```
[ec2-user html]$ rm phpMyAdmin-latest-all-languages.tar.gz
```


8. (Facultatif) Si le serveur MySQL n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le maintenant.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

9. Dans un navigateur Web, saisissez l'URL de votre phpMyAdmin installation. Cette URL est l'adresse DNS publique (ou l'adresse IP publique) de votre instance suivie par une barre oblique et le nom du fichier de votre répertoire d'installation. Par exemple :

<http://my.public.dns.amazonaws.com/phpMyAdmin>

Vous devriez voir la page phpMyAdmin de connexion :



phpMyAdmin

Welcome to phpMyAdmin

Language

English

Log in ?

Username: root

Password:

Go

10. Connectez-vous à votre phpMyAdmin installation avec le nom d'utilisateur root et le mot de passe root MySQL que vous avez créés précédemment.

Votre installation doit être configurée avant que vous la mettiez en service. Nous vous suggérons de commencer par créer manuellement le fichier de configuration, comme suit :

- a. Pour commencer avec un fichier de configuration minimal, utilisez votre éditeur de texte favori pour créer un nouveau fichier, puis copiez le contenu de `config.sample.inc.php` dans celui-ci.

- b. Enregistrez le fichier `config.inc.php` dans le phpMyAdmin répertoire qui le contient `index.php`.
- c. Reportez-vous aux instructions après la création du fichier dans [la section Utilisation du script](#) d' phpMyAdmin installation des instructions d'installation pour toute configuration supplémentaire.

Pour plus d'informations sur l'utilisation phpMyAdmin, consultez le [guide de phpMyAdmin l'utilisateur](#).

Dépannage

Cette section propose des suggestions pour résoudre les problèmes courants que vous pouvez rencontrer lors de la configuration d'un nouveau serveur LAMP.

Je ne parviens pas à me connecter à mon serveur à l'aide d'un navigateur Web.

Effectuez les vérifications suivantes pour voir si votre serveur web Apache est en cours d'exécution et accessible.

- Le serveur web est-il en cours d'exécution ?

Vous pouvez vérifier que httpd est activé en exécutant la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

Si le processus httpd n'est pas en cours d'exécution, répétez les étapes décrites dans [Pour préparer le serveur LAMP](#).

- Le pare-feu est-il configuré correctement ?

Vérifiez que le groupe de sécurité de l'instance contient une règle autorisant le trafic HTTP sur le port 80. Pour plus d'informations, voir [Ajouter des règles au groupe de sécurité](#).

Je ne parviens pas à me connecter à mon serveur en utilisant HTTPS

Effectuez les vérifications suivantes pour voir si votre serveur Web Apache est configuré pour prendre en charge HTTPS.

- Le serveur Web est-il correctement configuré ?

Après avoir installé Apache, le serveur est configuré pour le trafic HTTP. Pour prendre en charge HTTPS, activez TLS sur le serveur et installez un certificat SSL. Pour plus d'informations, veuillez consulter [Tutoriel : Configuration SSL/TLS sur AL2023](#).

- Le pare-feu est-il configuré correctement ?

Vérifiez que le groupe de sécurité de l'instance contient une règle autorisant le trafic HTTPS sur le port 443. Pour plus d'informations, consultez [Autoriser le trafic entrant pour vos instances Linux](#).

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur le transfert de fichiers vers votre instance ou l'installation d'un WordPress blog sur votre serveur Web, consultez la documentation suivante :

- [Transférez des fichiers vers votre instance Linux à l'aide de WinSCP](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- [Transférez des fichiers vers des instances Linux à l'aide d'un client SCP](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- [Tutoriel : héberger un WordPress blog sur AL2023](#)

Pour plus d'informations sur les commandes et le logiciel utilisés dans ce tutoriel, consultez les pages web suivantes :

- Serveur Web Apache : <http://httpd.apache.org/>
- Serveur de base de données MariaDB : <https://mariadb.org/>
- Langage de programmation PHP : <http://php.net/>

Pour plus d'informations sur l'enregistrement d'un nom de domaine pour votre serveur web ou le transfert d'un nom de domaine existant vers cet hôte, consultez [Création et migration de domaines et de sous-domaines vers Amazon Route 53](#) dans le Amazon Route 53 Manuel du développeur.

Tutoriel : Configuration SSL/TLS sur AL2023

Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) creates an encrypted channel between a web server and web client that protects data in transit from being eavesdropped on. This tutorial

explains how to add support manually for SSL/TLS sur une instance EC2 avec AL2023 un serveur Web Apache). Ce tutoriel suppose que vous n'utilisez pas d'équilibreur de charge. Si vous utilisez Elastic Load Balancing, vous pouvez choisir de configurer le déchargement SSL sur l'équilibreur de charge, en utilisant un certificat à partir de [AWS Certificate Manager](#).

Pour des raisons historiques, le chiffrement web est communément appelé SSL. Alors que les navigateurs web prennent toujours en charge SSL, son protocole successeur TLS est moins vulnérable en cas d'attaque. AL2023 désactive la prise en charge côté serveur pour toutes les versions SSL par défaut. Les [organismes de normalisation de la sécurité](#) considèrent que TLS 1.0 n'est pas sûr. TLS 1.0 et TLS 1.1 sont devenus officiellement [obsolètes](#) en mars 2021. Ce tutoriel contient des conseils pour l'activation de TLS 1.2 exclusivement. Le protocole TLS 1.3 a été finalisé en 2018 et est disponible AL2 tant que la bibliothèque TLS sous-jacente (OpenSSL dans ce didacticiel) est prise en charge et activée. [Les clients doivent prendre en charge le protocole TLS 1.2 ou une version ultérieure d'ici le 28 juin 2023](#). Pour plus d'informations sur les normes de chiffrement mises à jour, consultez [RFC 7568](#) et [RFC 8446](#).

Ce tutoriel fait référence au chiffrement Web moderne simplement comme TLS.

Important

Ces procédures sont destinées à être utilisées avec AL2023. Si vous essayez de configurer une instance EC2 exécutant une distribution différente ou une instance exécutant une ancienne version de Amazon Linux, certaines procédures de ce tutoriel peuvent ne pas fonctionner. Pour Ubuntu, consultez la documentation de la communauté Ubuntu suivante : [Open SSL on Ubuntu](#) (Ouvrir SSL sur Ubuntu). Pour Red Hat Enterprise Linux, consultez les informations suivantes : [Setting up the Apache HTTP Web Server](#) (Configuration du serveur web HTTP Apache). Pour les autres distributions, consultez leur documentation spécifique.

Note

Vous pouvez également utiliser AWS Certificate Manager (ACM) for AWS Nitro enclaves, une application d'enclave qui vous permet d'utiliser des SSL/TLS certificats publics et privés avec vos applications Web et vos serveurs exécutés sur des instances Amazon EC2 avec Nitro Enclaves. AWS Nitro Enclaves est une fonctionnalité Amazon EC2 qui permet de créer des environnements informatiques isolés afin de protéger et de traiter en toute sécurité des données hautement sensibles, SSL/TLS telles que des certificats et des clés privées.

ACM for Nitro Enclaves fonctionne avec nginx exécuté sur votre instance Amazon EC2 Linux pour créer des clés privées, distribuer des certificats et des clés privées et gérer le renouvellement des certificats.

Pour utiliser ACM for Nitro Enclaves, vous devez utiliser une instance Linux compatible avec les enclaves.

Pour plus d'informations, consultez [Qu'est-ce que AWS Nitro Enclaves ?](#) et [AWS Certificate Manager pour Nitro Enclaves](#) dans le guide de l'utilisateur de AWS Nitro Enclaves.

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Activer TLS sur le serveur](#)
- [Étape 2 : Obtenir un certificat signé par une autorité de certification \(CA\)](#)
- [Étape 3 : Tester et renforcer la configuration de sécurité](#)
- [Dépannage](#)

Conditions préalables

Avant de commencer ce tutoriel, suivez les étapes suivantes :

- Lancez une instance basée sur EBS. AL2023 Pour de plus amples informations, veuillez consulter [AL2023 sur Amazon EC2](#).
- Configurez vos groupes de sécurité afin que votre instance puisse accepter des connexions sur les ports TCP suivants :
 - SSH (port 22)
 - HTTP (port 80)
 - HTTPS (port 443)

Pour plus d'informations, consultez [Autoriser le trafic entrant pour vos instances Linux](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

- Installez le serveur Web Apache. Pour step-by-step obtenir des instructions, voir [Tutoriel : Installation d'un serveur LAMP sur AL2023](#). Seuls le package httpd et ses dépendances sont nécessaires. Par conséquent, vous pouvez ignorer les instructions impliquant PHP et MariaDB.
- Pour identifier et authentifier les sites web, l'infrastructure à clés publiques (PKI) TLS repose sur le système de noms de domaine (DNS). Pour utiliser votre instance EC2 pour héberger un site web

public, vous devez enregistrer un nom de domaine pour votre serveur web ou transférer un nom de domaine existant vers votre hôte Amazon EC2. Plusieurs services d'enregistrement de domaines tiers et d'hébergement DNS sont disponibles pour cela, ou vous pouvez utiliser [Amazon Route 53](#).

Étape 1 : Activer TLS sur le serveur

Cette procédure explique le processus de configuration du protocole TLS AL2023 avec un certificat numérique autosigné.

Note

Un certificat auto-signé est acceptable dans un environnement de test, mais pas pour les environnements de production. Si vous exposez votre certificat auto-signé sur Internet, les visiteurs de votre site verront s'afficher des messages d'avertissement de sécurité.

Pour activer TLS sur un serveur

1. Connectez-vous à votre instance et confirmez qu'Apache est en cours d'exécution. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl is-enabled httpd
```

Si la valeur renvoyée n'est pas « activé », démarrez Apache et configurez-le pour qu'il démarre à chaque amorçage du système.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd && sudo systemctl enable httpd
```

2. Pour vous assurer que tous vos packages logiciels sont mis à jour, effectuez une mise à jour logicielle rapide sur votre instance. Ce processus peut prendre quelques minutes, mais il est important pour vous assurer que vous disposez des dernières mises à jour de sécurité et des nouveaux correctifs de bogues.

Note

L'option `-y` installe les mises à jour sans demander de confirmation. Si vous souhaitez examiner les mises à jour avant l'installation, vous pouvez omettre cette option.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install openssl mod_ssl
```

3. Une fois que vous avez saisi la commande suivante, vous êtes redirigé vers une invite où vous pouvez saisir des informations sur votre site.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /  
etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key -out /etc/pki/tls/certs/apache-  
selfsigned.crt
```

Cela génère deux fichiers :

- /etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key (la clé privée)
- /etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt (le certificat auto-signé)

Le nom du fichier de certificat correspond à la valeur par défaut attribuée dans la SSLCertificateFile directive dans /etc/httpd/conf.d/ssl.conf.

Votre instance dispose désormais des fichiers suivants que vous utilisez pour configurer votre serveur sécurisé et créer un certificat pour les tests :

- /etc/httpd/conf.d/ssl.conf

Le fichier de configuration de mod_ssl. Il contient des directives indiquant à Apache où trouver les clés et les certificats de chiffrement, les versions de protocoles TLS à autoriser et les algorithmes de chiffrement à accepter. Voici votre fichier de certificat local :

- /etc/pki/tls/certs/apache-selfsigned.crt
- /etc/pki/tls/private/apache-selfsigned.key

Le .crt fichier contient le certificat auto-signé et le .key fichier contient la clé privée. Apache exige que le certificat et la clé soient au format PEM qui est constitué de caractères ASCII codés en Base64, encadrés par des lignes « BEGIN » et « END », comme dans l'exemple abrégé ci-après.

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----  
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBAKgwggSkAgEAAoIBAQD2KKx/8Zk94m1q  
3gQMZF9ZN66Ls19+3tHAgQ5Fpo9KJDhzLj00CI8u1PTcGmAah5kEitCEc0wzmNeo
```

```

BC10wYR6G0rGaKtK9Dn7CuIjvubtUysVyQoMVPQ971deakHWeRMiEJFXg6kZZ0vr
GvwnKoMh3D1K44D9dX7IDua2PlYx5+eroA+1Lqf32ZSaA00bBIMIYTHigwbHMZoT
...
56tE7THvH7v0Ef4/iU0sIrEzaMaJ0mqkmY1A70qQGQKBgBF3H1qNRNHuyMcP0DFs
27hDzPDinrquSEvoZIggekDM1h2irTiipJ/GhkvtPoQ1v0fK/VXw8vSgeaBuhwJvS
LXU9HvYq0U604FgD3nAyB9hI0BE13r1HjUvbjT7moH+RhNz6eqqdsccCS09VtRAO
4QQvAq0a8UheYeoXLdWcHaLP
-----END PRIVATE KEY-----

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIEazCCA10gAwIBAgICWxQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwbExCzAJBgNVBAYTAi0t
MRIwEAYDVQQIDAlTb211U3RhdGUxETAPBgNVBACMFNvbWVDaXR5MRkwFwYDVQQK
DBBTb211T3JnYW5pemF0aW9uMR8wHQYDVQQLDBZTb211T3JnYW5pemF0aW9uYXV
bm10MRkwFwYDVQQDDDBBpcC0xNzItMzEtMjAtMjMMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVy
...
z5rRUE/XzxRLBZ0oWZpNWTXJkQ3uFYH6s/sBwtHpKKZMz0vDedREjNKAvk4ws6F0
CuIjvubtUysVyQoMVPQ971deakHWeRMiEJFXg6kZZ0vrGvwnKoMh3D1K44D9d1U3
WanXWehT6FiSZvB4sTEXXJN2jdw8g+sHGnZ8zC0sc1knYhHrCVD2vnB1ZJKSZvak
3ZazhBxtQSukFM0nWPP2a0DMMFGYUHOd0BQE8sBJxg==
-----END CERTIFICATE-----

```

Les noms et extensions de fichiers sont fournis à titre indicatif et n'ont aucun effet sur la fonction. Par exemple, vous pouvez appeler un certificat `cert.crt`, `cert.pem`, ou tout autre nom de fichier dans la mesure où la directive associée dans le fichier `ssl.conf` utilise le même nom.

Note

Lorsque vous remplacez les fichiers TLS par défaut par vos propres fichiers personnalisés, veillez à ce qu'ils soient au format PEM.

4. Redémarrez Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

Note

Assurez-vous que le port TCP 443 est accessible sur votre instance EC2, tel que décrit précédemment.

5. Votre serveur web Apache devrait maintenant prendre en charge HTTPS (HTTP sécurisé) sur le port 443. Testez-le en saisissant l'adresse IP ou le nom de domaine complet de votre instance EC2 dans une barre URL du navigateur avec le préfixe **https://**.

Étant donné que vous vous connectez à un site avec un certificat d'hôte auto-signé non approuvé, il se peut que votre navigateur affiche une série d'avertissements de sécurité. Ignorez-les et poursuivez sur le site.

Si la page de test Apache par défaut s'ouvre, cela signifie que vous avez configuré correctement TLS sur votre serveur. Toutes les données transmises entre le navigateur et le serveur sont maintenant chiffrées.

 Note

Pour éviter aux visiteurs du site d'avoir des avertissements, vous devez obtenir un certificat signé par une CA qui chiffre mais vous authentifie aussi publiquement comme le propriétaire du site.

Étape 2 : Obtenir un certificat signé par une autorité de certification (CA)

Vous pouvez utiliser le processus suivant pour obtenir un certificat signé par une CA :

- Générez une demande de signature de certificat (CSR) à partir d'une clé privée
- Envoyez la demande de signature de certificat (CSR) à une autorité de certification (CA)
- Obtenez un certificat d'hôte signé
- Configurez Apache pour utiliser le certificat

Le chiffrement d'un certificat X.509 TLS auto-signé est identique à celui d'un certificat signé par une autorité de certification. La différence est sociale, pas mathématique. Une autorité de certification promet, au minimum, de valider la propriété d'un domaine avant de générer un certificat pour un demandeur. Chaque navigateur Web contient une liste des navigateurs auxquels le fournisseur du navigateur CAs fait confiance pour ce faire. Un certificat X.509 se compose surtout d'une clé publique qui correspond à votre clé de serveur privée et d'une signature de l'autorité de certification qui est cryptographiquement reliée à la clé publique. Lorsqu'un navigateur se connecte à un serveur Web via HTTPS, le serveur présente un certificat permettant au navigateur de vérifier sa liste de sites fiables CAs. Si le signataire est sur la liste ou s'il est accessible via une chaîne de confiance composée

d'autres utilisateurs de confiance, le navigateur négocie un canal de données chiffrées rapide avec le serveur et charge la page.

Les certificats coûtent généralement de l'argent à cause travail impliqué dans la validation des requêtes, donc il est intéressant de comparer les prix. Quelques-uns CAs proposent des certificats de base gratuits. Le plus remarquable d'entre eux CAs est le projet [Let's Encrypt](#), qui prend également en charge l'automatisation du processus de création et de renouvellement des certificats. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un certificat Let's Encrypt, veuillez consulter la rubrique [Get Certbot](#).

Si vous prévoyez d'offrir des services de qualité commerciale, [AWS Certificate Manager](#) est une bonne option.

La clé est l'élément sous-jacent du certificat d'hôte. Depuis 2019, des groupes [gouvernementaux](#) et [industriels](#) recommandent l'utilisation d'une taille de clé minimale (module) de 2048 bits pour les clés RSA conçues pour protéger des documents, jusqu'en 2030. La taille du module par défaut générée par OpenSSL AL2023 in est de 2048 bits, ce qui convient à une utilisation dans un certificat signé par une autorité de certification. Dans la procédure suivante, étape facultative pour ceux qui souhaitent une clé personnalisée, par exemple, une clé avec un module plus important ou utilisant un algorithme de chiffrement différent.

 Important

Ces instructions pour l'acquisition de certificats d'hôte signés par l'autorité de certification (CA) ne fonctionnent pas à moins que vous possédiez un domaine DNS enregistré et hébergé.

Pour obtenir un certificat signé par une CA

1. Connectez-vous à votre instance et accédez à `/etc/pki/tls/private/`. Il s'agit du répertoire où vous stockez la clé privée du serveur pour TLS. Si vous préférez utiliser une clé d'hôte existante pour générer la CSR, passez à l'étape 3. Pour plus d'informations sur la connexion à votre instance, voir [Connexion aux instances AL2023](#)
2. (Facultatif) Générez une nouvelle clé privée. Voici quelques exemples de configurations de clés. Toutes les clés obtenues fonctionnent avec votre serveur web, mais elles diffèrent dans le degré et le type de sécurité qu'elles mettent en œuvre.
 - Exemple 1 : création d'une clé d'hôte RSA par défaut. Le fichier obtenu, **custom.key**, est une clé privée RSA 2048 bits.


```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key
```

- Exemple 2 : création d'une clé RSA plus forte avec un modulus plus grand. Le fichier obtenu, **custom.key**, est une clé privée RSA 4096 bits.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -out custom.key 4096
```

- Exemple 3 : création d'une clé RSA chiffrée 4096 bits avec protection par mot de passe. Le fichier obtenu, **custom.key**, est une clé privée RSA 4096 bits chiffrée avec le chiffrement AES-128.

 Important

Le chiffrement de la clé offre une plus grande sécurité, mais comme une clé chiffrée nécessite un mot de passe, les services qui en dépendent ne peuvent pas démarrer automatiquement. A chaque fois que vous utilisez cette clé, vous devez fournir le mot de passe (« abcde12345 » dans l'exemple précédent) sur une connexion SSH.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl genrsa -aes128 -passout pass:abcde12345 -out  
custom.key 4096
```

- Exemple 4 : création d'une clé avec un chiffrement non RSA. La cryptographie RSA peut être relativement lente en raison de la taille de ses clés publiques, lesquelles sont basées sur le produit de deux grands nombres premiers. Cependant, il est possible de créer des clés pour TLS qui utilisent des chiffrements non RSA. Les clés basées sur les mathématiques des courbes elliptiques sont plus petites et plus rapides en termes de calcul, tout en offrant un niveau de sécurité équivalent.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl ecparam -name prime256v1 -out custom.key -genkey
```

Le résultat est une clé privée 256 bits à courbes elliptiques utilisant prime256v1, une « courbe nommée » que OpenSSL prend en charge. Sa qualité cryptographique est légèrement plus importante qu'une clé RSA 2048 bits, [selon NIST](#).

 Note

Tous ne CAs fournissent pas le même niveau de support pour les elliptic-curve-based clés que pour les clés RSA.

Assurez-vous que la propriété et les autorisations de la nouvelle clé privée sont très restrictives (owner=root, group=root, read/write pour le propriétaire uniquement). Les commandes seraient similaires à celles illustrées dans l'exemple suivant.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user ~]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user ~]$ ls -al custom.key
```

Les commandes ci-avant produisent le résultat suivant.

```
-rw----- root root custom.key
```

Une fois que vous avez créé et configuré une clé satisfaisante, vous pouvez créer une CSR.

3. Créez une CSR à l'aide de votre clé préférée. L'exemple suivant utilise **custom.key**.

```
[ec2-user ~]$ sudo openssl req -new -key custom.key -out csr.pem
```

OpenSSL ouvre une boîte de dialogue et vous invite à compléter les informations affichées dans le tableau ci-dessous. Tous les champs à l'exception de Common Name sont facultatifs pour un certificat d'hôte basique avec validation de domaine.

Nom	Description	Exemple
Nom du pays	Abréviation ISO de deux lettres de votre pays.	US (=Etats-Unis)
Nom de l'état ou de la province	Nom de l'état ou de la province où votre organisation se situe. Ce nom ne peut pas être abrégé.	Washington

Nom	Description	Exemple
Nom de la localité	L'emplacement de votre organisation, comme une ville.	Seattle
Nom de l'organisation	Nom légal complet de votre organisation. N'abrégez pas le nom de votre organisation.	Exemple d'entreprise
Nom de l'unité d'organisation	Informations supplémentaires sur l'organisation, s'il y en a.	Exemple de service
Nom commun	Cette valeur doit correspondre exactement à l'adresse web que les utilisateurs saisiront dans un navigateur, selon vous. Il s'agit généralement d'un nom de domaine avec un nom d'hôte ou un alias préfixé sous la forme www.example.com . Lors des tests effectués avec un certificat auto-signé et sans résolution DNS, le nom commun peut être composé uniquement du nom d'hôte. CAs proposent également des certificats plus chers qui acceptent des noms génériques tels que. *.example.com	www.exemple.com
Adresse e-mail	L'adresse e-mail de l'administrateur du serveur.	quelquun@exemple.com

Au final, OpenSSL vous invite à donner un mot de passe de stimulation facultatif. Ce mot de passe s'applique uniquement à la CSR et aux transactions entre vous et votre autorité de certification, donc suivez les recommandations de l'autorité de certification sur cela, l'autre champ facultatif et le nom de l'entreprise facultatif. Le mot de passe de stimulation de la CSR n'a aucun effet sur le fonctionnement du serveur.

Le fichier obtenu **csr.pem** contient votre clé publique, la signature numérique de votre clé publique et les métadonnées que vous avez saisies.

- Envoyez la CSR à une autorité de certification. Elle consiste généralement en l'ouverture de votre fichier CSR dans un éditeur de texte et la reproduction du contenu dans un formulaire web. À ce stade, il peut vous être demandé de fournir un ou plusieurs noms alternatifs de sujet (SANs) à placer sur le certificat. Si **www.example.com** est le nom commun, **example.com** serait un bon SAN, et vice versa. Un visiteur de votre site qui saisit l'un de ces noms devrait bénéficier d'une connexion sans erreur. Si votre formulaire Web CA le permet, incluez le nom commun dans la liste des SANs. Certains l'CA incluent automatiquement.

Une fois que votre demande a été approuvée, vous recevrez un nouveau certificat d'hôte signé par l'autorité de certification. Il se peut que l'on vous demande également de télécharger un fichier de certificat intermédiaire qui contient des certificats supplémentaires nécessaires pour compléter la chaîne de confiance de l'autorité de certification.

Note

Votre autorité de certification peut vous envoyer des fichiers sous différents formats en fonction des finalités recherchées. Dans ce tutoriel, vous devez utiliser uniquement un fichier de certificat au format PEM, qui comporte habituellement (mais pas toujours) une extension de fichier `.pem` ou `.crt`. Si vous ne savez pas quel fichier utiliser, ouvrez les fichiers dans un éditeur de texte et recherchez celui qui contient un ou plusieurs blocs commençant par la ligne suivante.

```
- - - - -BEGIN CERTIFICATE - - - - -
```

Le fichier doit également se terminer par la ligne suivante.

```
- - - - -END CERTIFICATE - - - - -
```

Vous pouvez également tester le fichier dans la ligne de commande, comme suit.

```
[ec2-user certs]$ openssl x509 -in certificate.crt -text
```

Vérifiez que ces lignes apparaissent dans le fichier. N'utilisez pas de fichiers se terminant par `.p7b`, `.p7c` ou autres extensions similaires.

5. Placez le nouveau certificat signé par une CA et les certificats intermédiaires dans le répertoire `/etc/pki/tls/certs`.

 Note

Il existe plusieurs méthodes pour charger votre nouveau certificat dans votre instance EC2, mais le moyen le plus simple et informatif consiste à ouvrir un éditeur de texte (vi, nano, Bloc-notes, etc.) sur votre ordinateur local et votre instance, puis à copier et coller le contenu du fichier. Pour effectuer ces opérations sur l'instance EC2, vous devez disposer de privilèges racine [sudo]. Vous voyez ainsi immédiatement s'il existe des problèmes d'autorisation ou de chemin d'accès. Veuillez toutefois à ne pas d'ajouter des lignes supplémentaires lors de la copie du contenu, ou à les modifier de quelque façon.

Depuis le `/etc/pki/tls/certs` répertoire, vérifiez que les paramètres de propriété, de groupe et d'autorisation du fichier correspondent aux AL2023 valeurs par défaut très restrictives (owner=root, group=root, pour le propriétaire uniquement). read/write L'exemple suivant illustre les commandes à utiliser.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root custom.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 600 custom.crt
[ec2-user certs]$ ls -al custom.crt
```

Ces commandes devraient générer le résultat suivant.

```
-rw----- root root custom.crt
```

Les autorisations pour le fichier de certificat intermédiaire sont moins contraignantes (propriétaire=racine, groupe=racine, le propriétaire peut écrire, le groupe peut lire, tout le monde peut lire). L'exemple suivant illustre les commandes à utiliser.

```
[ec2-user certs]$ sudo chown root:root intermediate.crt
[ec2-user certs]$ sudo chmod 644 intermediate.crt
[ec2-user certs]$ ls -al intermediate.crt
```

Ces commandes devraient générer le résultat suivant.

```
-rw-r--r-- root root intermediate.crt
```

- Placez la clé privée que vous avez utilisée pour créer la CSR dans le répertoire `/etc/pki/tls/private/`.

 Note

Il existe plusieurs méthodes pour charger votre clé personnalisée dans votre instance EC2, mais le moyen le plus simple et informatif consiste à ouvrir un éditeur de texte (vi, nano, Bloc-notes, etc.) sur votre ordinateur local et votre instance, puis à copier et coller le contenu du fichier. Pour effectuer ces opérations sur l'instance EC2, vous devez disposer de privilèges racine [sudo]. Vous voyez ainsi immédiatement s'il existe des problèmes d'autorisation ou de chemin d'accès. Veillez toutefois à ne pas d'ajouter des lignes supplémentaires lors de la copie du contenu, ou à les modifier de quelque façon.

Depuis le `/etc/pki/tls/private` répertoire, utilisez les commandes suivantes pour vérifier que les paramètres de propriété, de groupe et d'autorisation du fichier correspondent aux AL2023 valeurs par défaut très restrictives (owner=root, group=root, pour le propriétaire uniquement). read/write

```
[ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user private]$ ls -al custom.key
```

Ces commandes devraient générer le résultat suivant.

```
-rw----- root root custom.key
```

- Modifiez `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` pour refléter les nouveaux fichiers de certificat et de clé.

 Note

Assurez-vous que cela `SSLEngine on` est défini dans votre VirtualHost bloc.

- a. Fournissez le chemin et le nom de fichier du certificat d'hôte signé par une CA dans la directive `SSLCertificateFile` d'Apache :

```
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/custom.crt
```

- b. Si vous avez reçu un fichier de certificat intermédiaire (`intermediate.crt` dans cet exemple), indiquez son nom correct de chemin et de fichier à l'aide de la directive `SSLCACertificateFile` d'Apache :

```
SSLCACertificateFile /etc/pki/tls/certs/intermediate.crt
```

 Note

Certains CAs combinent le certificat hôte et les certificats intermédiaires dans un seul fichier, ce qui rend la `SSLCACertificateFile` directive inutile. Consultez les instructions fournies par votre autorité de certification.

- c. Fournissez le chemin et le nom de fichier de la clé privée (`custom.key` dans cet exemple) dans la directive `SSLCertificateKeyFile` d'Apache :

```
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/custom.key
```

8. Enregistrez `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` et redémarrez Apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

9. Testez votre serveur en saisissant votre nom de domaine dans la barre d'URL de navigateur avec le préfixe `https://`. Votre navigateur doit charger la page de test via HTTPS sans générer d'erreurs.

Étape 3 : Tester et renforcer la configuration de sécurité

Une fois que votre TLS est opérationnel et exposé au public, vous devriez tester son niveau de sécurité. Il est facile de le faire avec des services en ligne comme [Qualys SSL Labs](#) qui effectue une analyse gratuite et complète de votre configuration de sécurité. En fonction des résultats, vous pouvez décider de renforcer la configuration de sécurité par défaut en contrôlant les protocoles que

vous acceptez, les chiffrements que vous préférez et que vous excluez. Pour plus d'informations, consultez [comment Qualys formule ses scores](#).

 Important

Le test concret est essentiel pour la sécurité de votre serveur. Les petites erreurs de configuration peuvent entraîner des failles de sécurité et des pertes de données. Comme les pratiques de sécurité recommandées changent constamment en réponse à la recherche et aux menaces émergentes, des audits de sécurité périodiques sont essentiels pour la bonne administration du serveur.

Sur le site [Qualys SSL Labs](#), saisissez le nom de domaine complet de votre serveur dans le formulaire **www.example.com**. Après environ deux minutes, vous recevrez une note (de A à F) pour votre site et une analyse détaillée des résultats. Le tableau suivant résume le rapport pour un domaine dont les paramètres sont identiques à ceux de la configuration Apache par défaut et avec un certificat Certbot par défaut. AL2023

Score général	B
Certificat	100 %
Support du protocole	95 %
Échange de clés	70 %
Force du chiffrement	90 %

Même si l'aperçu montre que la configuration est principalement sûre, le rapport détaillé indique plusieurs problèmes potentiels, répertoriés ici dans l'ordre de gravité :

x Le RC4 chiffrement est compatible avec certains anciens navigateurs. Un chiffrement est le noyau mathématique d'un algorithme de chiffrement. RC4, [un algorithme de chiffrement rapide utilisé pour chiffrer les flux de données TLS, est connu pour présenter plusieurs faiblesses graves](#). À moins que vous ayez une très bonne raison de prendre en charge des navigateurs existants, vous devez désactiver cette option.

✗ Les anciennes versions de TLS sont prises en charge. La configuration prend en charge TLS 1.0 (déjà obsolète) et TLS 1.1 (bientôt obsolète). Seul TLS 1.2 est recommandé depuis 2018.

✗ La confidentialité persistante n'est pas entièrement prise en charge. La [confidentialité persistante](#) est une fonction des algorithmes qui chiffrent à l'aide de clés de session temporaires (éphémères) issues de la clé privée. Ceci signifie en pratique que les pirates informatiques ne peuvent pas déchiffrer les données HTTPS même s'ils possèdent la clé privée à long terme d'un serveur web.

Pour corriger et prévenir les erreurs de configuration TLS

1. Ouvrez le fichier de configuration `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` dans un éditeur de texte et mettez en commentaire la ligne suivante en saisissant « # » au début de la ligne.

```
#SSLProtocol all -SSLv3
```

2. Ajoutez la directive suivante :

```
#SSLProtocol all -SSLv3  
SSLProtocol -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 +TLSv1.2
```

Cette directive désactive explicitement les versions SSL 2 et 3, ainsi que les versions TLS 1.0 et 1.1. Le serveur refuse désormais d'accepter les connexions chiffrées avec des clients utilisant tout sauf TLS 1.2. La formulation des commentaires dans la directive indique plus clairement, à un lecteur humain, ce pour quoi le serveur est configuré.

Note

La désactivation des versions TLS 1.0 et 1.1 de cette manière empêche un faible pourcentage de navigateurs web obsolètes d'accéder à votre site.

Pour modifier la liste des chiffrements autorisés

1. Dans le fichier de configuration `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`, recherchez la section avec la directive **SSLCipherSuite** et mettez en commentaire la ligne existante en saisissant « # » au début de la ligne.

```
#SSLCipherSuite HIGH:MEDIUM:!aNULL:!MD5
```

2. Spécifiez explicitement des suites de chiffrement et un ordre de chiffrement qui donnent la priorité à la confidentialité persistante et évitent les chiffrements peu sûrs. La directive `SSLCipherSuite` utilisée ici est basée sur la sortie du [Mozilla SSL Configuration Generator](#), qui adapte une configuration TLS au logiciel spécifique s'exécutant sur votre serveur. Déterminez d'abord vos versions d'Apache et OpenSSL en utilisant la sortie des commandes suivantes.

```
[ec2-user ~]$ yum list installed | grep httpd
```

```
[ec2-user ~]$ yum list installed | grep openssl
```

Par exemple, si l'information renvoyée est Apache 2.4.34 et OpenSSL 1.0.2, nous saisissons cela dans le générateur. Si vous choisissez le modèle de compatibilité « moderne », il crée une directive `SSLCipherSuite` qui applique la sécurité de façon stricte, tout en étant compatible avec la plupart des navigateurs. Si votre logiciel ne prend pas en charge la configuration moderne, vous pouvez mettre à jour le logiciel ou choisir la configuration « intermédiaire ».

```
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-  
ECDSA-CHACHA20-POLY1305:  
ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-  
SHA256:  
ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-  
RSA-AES128-SHA256
```

Les chiffrements sélectionnés contiennent ECDHE (une abréviation pour Elliptic Curve Diffie-Hellman Ephemeral) dans leur nom. Le terme ephemeral indique la confidentialité persistante. En tant que sous-produit, ces chiffrements ne sont pas compatibles. RC4

Nous vous recommandons d'utiliser une liste explicite de chiffrements au lieu de compter sur les valeurs par défaut ou les directives succinctes dont le contenu n'est pas visible.

Copiez la directive générée dans `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf`.

Note

Même si la directive est affichée ici sur plusieurs lignes afin d'être plus lisible, elle doit être sur une seule ligne lorsqu'elle est copiée dans `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` avec un point (pas d'espace) entre les noms des chiffrements.

3. En dernier lieu, supprimez la mise en commentaire de la ligne suivante en retirant le « # » au début de la ligne.

```
#SSLHonorCipherOrder on
```

Cette directive force le serveur à préférer les chiffrements de niveau élevé notamment (dans ce cas) ceux qui prennent en charge la confidentialité persistante. Avec cette directive activée, le serveur essaie d'établir une connexion très sécurisée avant d'avoir recours aux chiffrements autorisés dotés d'une sécurité moindre.

Après avoir terminé ces deux procédures, enregistrez les modifications dans `/etc/httpd/conf.d/ssl.conf` et redémarrez Apache.

Si vous testez à nouveau le domaine sur [Qualys SSL Labs](#), vous devriez constater que la RC4 vulnérabilité et les autres avertissements ont disparu et que le résumé ressemble à ce qui suit.

Score général	A
Certificat	100 %
Support du protocole	100 %
Échange de clés	90 %
Force du chiffrement	90 %

Chaque mise à jour d'OpenSSL présente de nouveaux chiffrements et supprime le support des anciens. Conservez votre AL2023 instance EC2 up-to-date, surveillez les annonces de sécurité d'[OpenSSL](#) et soyez attentif aux informations faisant état de nouveaux exploits de sécurité dans la presse technique.

Dépannage

- Mon serveur Web Apache ne démarre pas si je ne fournis pas un mot de passe

Il s'agit du comportement attendu si vous avez installé une clé de serveur privée chiffrée et protégée par mot de passe.

Vous pouvez supprimer l'obligation de chiffrement et de mot de passe de la clé. En supposant que vous disposez d'une clé RSA privée chiffrée nommée `custom.key` dans le répertoire par défaut et que le mot de passe de celle-ci est **abcde12345**, exécutez les commandes suivantes sur votre instance EC2 pour générer une version non chiffrée de la clé.

```
[ec2-user ~]$ cd /etc/pki/tls/private/
[ec2-user private]$ sudo cp custom.key custom.key.bak
[ec2-user private]$ sudo openssl rsa -in custom.key -passin pass:abcde12345 -out
custom.key.nocrypt
[ec2-user private]$ sudo mv custom.key.nocrypt custom.key
[ec2-user private]$ sudo chown root:root custom.key
[ec2-user private]$ sudo chmod 600 custom.key
[ec2-user private]$ sudo systemctl restart httpd
```

Apache devrait maintenant démarrer sans vous demander de fournir un mot de passe.

- J'obtiens des erreurs lorsque j'exécute `sudo dnf install -y mod_ssl`.

Lorsque vous installez les packages requis pour SSL, vous pouvez voir des erreurs similaires à ce qui suit.

```
Error: httpd24-tools conflicts with httpd-tools-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
Error: httpd24 conflicts with httpd-2.2.34-1.16.amzn1.x86_64
```

Cela signifie généralement que votre instance EC2 n'est pas en cours d'exécution AL2023. Ce didacticiel prend uniquement en charge les instances récemment créées à partir d'une AMI AL2023 officielle.

Tutoriel : héberger un WordPress blog sur AL2023

Les procédures suivantes vous aideront à installer, configurer et sécuriser un WordPress blog sur votre instance AL2023. Ce didacticiel est une bonne introduction à l'utilisation d'Amazon EC2 dans la mesure où vous avez le contrôle total d'un serveur Web hébergeant votre WordPress blog, ce qui n'est pas typique d'un service d'hébergement traditionnel.

Vous êtes responsable de la mise à jour des packages logiciels et de la gestion des correctifs de sécurité pour votre serveur. Pour une WordPress installation plus automatisée qui ne nécessite pas d'interaction directe avec la configuration du serveur Web, le CloudFormation service fournit

un WordPress modèle qui peut également vous aider à démarrer rapidement. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Démarez](#) dans le AWS CloudFormation Guide de l'utilisateur. Si vous avez besoin d'une solution de haute disponibilité avec une base de données découplée, consultez la section [Déploiement d'un WordPress site Web à haute disponibilité](#) dans le guide du développeur.AWS Elastic Beanstalk

Important

Ces procédures sont destinées à être utilisées avec AL2023. Pour obtenir des informations sur d'autres distributions, consultez leur documentation spécifique. Plusieurs étapes de ce tutoriel ne fonctionnent pas sur des instances Ubuntu. Pour obtenir de l'aide concernant l'installation WordPress sur une instance Ubuntu, consultez [WordPress](#) la documentation Ubuntu. Vous pouvez également l'utiliser [CodeDeploy](#) pour accomplir cette tâche sur les systèmes Amazon Linux, macOS ou Unix.

Rubriques

- [Conditions préalables](#)
- [Installer WordPress](#)
- [Étapes suivantes](#)
- [Aide! Mon nom DNS public a changé et mon blog ne fonctionne plus](#)

Conditions préalables

Nous vous recommandons vivement d'associer une adresse IP élastique (EIP) à l'instance que vous utilisez pour héberger un WordPress blog. Cela évite à l'adresse DNS publique de votre instance de changer et de détériorer votre installation. Si vous possédez un nom de domaine et que vous voulez l'utiliser pour votre blog, vous pouvez mettre à jour l'enregistrement DNS pour que le nom de domaine pointe vers votre EIP (afin d'obtenir de l'aide à ce sujet, veuillez contacter votre serveur d'inscriptions des noms de domaine). Vous pouvez avoir une EIP associée à une instance en cours d'exécution sans coût aucun. Pour plus d'informations, consultez la rubrique [Adresses IP Elastic](#) dans le Guide de l'utilisateur Amazon EC2. Le didacticiel [Tutoriel : Installation d'un serveur LAMP sur AL2023](#) propose aussi des étapes pour la configuration d'un groupe de sécurité afin d'autoriser le trafic HTTP et HTTPS ainsi que plusieurs étapes afin de vous assurer que les autorisations sur les fichiers sont définies correctement pour votre serveur web. Pour plus d'informations sur l'ajout de règles à votre groupe de sécurité, voir [Ajouter des règles à un groupe de sécurité](#).

Si vous n'avez pas encore de nom de domaine pour votre blog, vous pouvez enregistrer un nom de domaine avec Route 53 et associer l'adresse EIP de votre instance à votre nom de domaine. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Inscription de noms de domaines à l'aide d'Amazon Route 53](#) dans le manuel Amazon Route 53 Manuel du développeur.

Installer WordPress

Connectez-vous à votre instance et téléchargez le package WordPress d'installation. Pour plus d'informations sur la connexion à votre instance, consultez [Connexion aux instances AL2023](#).

1. Téléchargez et installez ces packages à l'aide de la commande suivante.

```
dnf install wget php-mysqlnd httpd php-fpm php-mysql mariadb105-server php-json  
php php-devel -y
```

2. Vous pouvez remarquer un avertissement affiché avec des commentaires similaires dans la sortie (les versions peuvent varier au fil du temps) :

```
WARNING:  
  A newer release of "Amazon Linux" is available.  
  
  Available Versions:  
  
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230202  
  
  Release notes:  
  https://aws.amazon.com  
  
Version 2023.0.20230204:  
  Run the following command to update to 2023.0.20230204:  
  
  dnf upgrade --releasever=2023.0.20230204 ... etc
```

En tant que bonne pratique, nous vous recommandons de conserver le système d'exploitation dans la mesure du up-to-date possible, mais vous souhaitez peut-être parcourir chaque version pour vous assurer qu'il n'y a aucun conflit dans votre environnement. Si l'installation des packages précédents mentionnés à l'étape 1 échoue, vous devrez peut-être effectuer une mise à jour vers l'une des versions les plus récentes répertoriées, puis réessayer.

3. Téléchargez le dernier package WordPress d'installation à l'aide de la wget commande. La commande suivante devrait toujours télécharger la dernière version.

```
[ec2-user ~]$ wget https://wordpress.org/latest.tar.gz
```

4. Décompressez et désarchivez le package d'installation. Le dossier d'installation est décompressé dans un dossier appelé `wordpress`.

```
[ec2-user ~]$ tar -xzf latest.tar.gz
```

Pour créer un utilisateur de base de données et une base de données pour votre WordPress installation

Votre WordPress installation doit stocker des informations, telles que les articles de blog et les commentaires des utilisateurs, dans une base de données. Cette procédure vous aide à créer la base de données de votre blog et un utilisateur qui est autorisé à lire et à enregistrer des informations dans cette dernière.

1. Démarrez la base de données et le serveur web.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb httpd
```

2. Connectez-vous au serveur de base de données en tant qu'utilisateur `root`. Saisissez votre mot de passe `root` de base de données lorsque vous y êtes invité. Il peut être différent du mot de passe `root` de votre système ou il peut même être inexistant si vous n'avez pas sécurisé votre serveur de base de données.

Si vous n'avez pas encore sécurisé votre serveur de base de données, il est important de le faire. Pour plus d'informations, consultez [Étape 3 : Sécuriser le serveur de base de données \(AL2023\)](#).

```
[ec2-user ~]$ mysql -u root -p
```

3. Créez un utilisateur et un mot de passe pour votre base de données MySQL. Votre WordPress installation utilise ces valeurs pour communiquer avec votre base de données MySQL. Saisissez la commande suivante en remplaçant les informations par un nom utilisateur et un mot de passe uniques.

```
CREATE USER 'wordpress-user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'your_strong_password';
```

Assurez-vous de créer un mot de passe fiable pour votre utilisateur. N'utilisez pas l'apostrophe (') dans votre mot de passe, car elle détériorera la commande précédente. Ne réutilisez pas un mot de passe existant et assurez-vous de stocker ce mot de passe dans un endroit sûr.

4. Créez votre base de données. Donnez à votre base de données un nom descriptif pertinent comme `wordpress-db`.

 Note

Les signes de ponctuation autour du nom de la base de données dans la commande ci-dessous sont appelés « accents graves ». La touche « accent grave » (`) est généralement située au-dessus de la touche Tab d'un clavier QWERTY standard. Les « accents graves » ne sont pas toujours nécessaires, mais ils vous permettent d'utiliser des caractères qui sont normalement interdits dans les noms de base de données, comme les traits d'union.

```
CREATE DATABASE `wordpress-db`;
```

5. Accordez des privilèges complets pour votre base de données à l'WordPress utilisateur que vous avez créé précédemment.

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON `wordpress-db`.* TO "wordpress-user"@"localhost";
```

6. Annulez les privilèges de base de données pour récupérer tous vos changements.

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

7. Quittez le client mysql.

```
exit
```

Pour créer et modifier le fichier `wp-config.php`

Le dossier WordPress d'installation contient un exemple de fichier de configuration appelé `wp-config-sample.php`. Dans cette procédure, vous copiez ce fichier avant de le modifier pour respecter votre configuration spécifique.

1. Copiez le fichier `wp-config-sample.php` sur un fichier appelé `wp-config.php`. Cela crée un nouveau fichier de configuration et garde le modèle de fichier original intact comme sauvegarde.

```
[ec2-user ~]$ cp wordpress/wp-config-sample.php wordpress/wp-config.php
```

2. Modifiez le fichier `wp-config.php` avec votre éditeur de texte préféré (comme nano ou vim) et saisissez les valeurs pour votre installation. Si vous n'avez pas d'éditeur de texte préféré, nano convient aux débutants.

```
[ec2-user ~]$ nano wordpress/wp-config.php
```

- a. Trouvez la ligne qui définit `DB_NAME` et remplacez `database_name_here` par le nom de la base de données que vous avez créée à l'[Step 4](#) de la procédure [Pour créer un utilisateur de base de données et une base de données pour votre WordPress installation](#).

```
define('DB_NAME', 'wordpress-db');
```

- b. Trouvez la ligne qui définit `DB_USER` et remplacez `username_here` par l'utilisateur de base de données que vous avez créé à l'[Step 3](#) de la procédure [Pour créer un utilisateur de base de données et une base de données pour votre WordPress installation](#).

```
define('DB_USER', 'wordpress-user');
```

- c. Trouvez la ligne qui définit `DB_PASSWORD` et remplacez `password_here` par le mot de passe fiable que vous avez créé à l'[Step 3](#) de la procédure [Pour créer un utilisateur de base de données et une base de données pour votre WordPress installation](#).

```
define('DB_PASSWORD', 'your_strong_password');
```

- d. Trouvez la section appelée `Authentication Unique Keys and Salts`. Ces `SALT` valeurs `KEY` et ces valeurs fournissent une couche de cryptage aux cookies du navigateur que WordPress les utilisateurs stockent sur leurs machines locales. En gros, l'ajout de valeurs longues aléatoires à cet endroit rend votre site plus sécurisé. Visitez <https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/> pour générer de manière aléatoire un ensemble de valeurs clés que vous pouvez copier et coller dans votre `wp-config.php` fichier. Pour coller du texte dans un terminal PuTTY, placez le curseur où vous voulez coller le texte et faites un clic droit avec votre souris dans le terminal PuTTY.

Pour plus d'informations sur les clés de sécurité, rendez-vous sur <https://wordpress.org/support/article/editing-wp-config-php/#security-clés>.

Note

Les valeurs ci-dessous sont proposées à titre d'exemple seulement. N'utilisez pas ces valeurs pour votre installation.

```
define('AUTH_KEY',          ' #U$${RXN8:b^-L 0(WU_+ c+WFkI~c]o]-bHw+)/
Aj[wTwSiZ<Qb[mghEXcRh-');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'Zsz._P=l/|y.Lq)XjlkW51y5NJ76E6EJ.AV0pCKZZB,*~*r ?
60P$eJT@;+(ndLg');
define('LOGGED_IN_KEY',    'ju}qwre3V*+8f_z0Wf?{LLGsQ]Ye@2Jh^,8x>)Y |;(^[Iw]Pi
+LG#A4R?7N`YB3');
define('NONCE_KEY',        'P(g62HeZxEes|LnI^i=H,[XwK9I&[2s|:~0N}VJM%?;v2v]v+;
+^9eXUahg@::Cj');
define('AUTH_SALT',        'C$DpB4Hj[JK:~{qL`sRVa:{:7yShy(9A@5wg+`JJVb1fk%-
Bx*M4(qc[Qg%JT!h');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'd!uRu#}+q#{f$Z?Z9uFPG.${+S{n~1M&%@~gL>U>NV<zpD-@2-
Es7Q10-bp28EKv');
define('LOGGED_IN_SALT',   ';j{00P*owZf)kVD+FVLn-~ >.|Y%Ug4#I^*LVd9QeZ^&XmK|
e(76miC+&W&+^0P/');
define('NONCE_SALT',       '-97r*V/cgxLmp?Zy4zUU4r99QQ_rGs2LTdP;|
_e1tS)8_B/,.6[=UK<J_y9?JWG');
```

e. Enregistrez le fichier et quittez votre éditeur de texte.

Pour installer vos WordPress fichiers sous la racine du document Apache

- Maintenant que vous avez décompressé le dossier d'installation, créé une base de données et un utilisateur MySQL et personnalisé le fichier de WordPress configuration, vous êtes prêt à copier vos fichiers d'installation sur le document root de votre serveur Web afin de pouvoir exécuter le script d'installation qui complète votre installation. L'emplacement de ces fichiers varie selon que vous souhaitez que votre WordPress blog soit disponible à la racine de votre serveur Web (par exemple, *my.public.dns.amazonaws.com*) ou dans un sous-répertoire ou un dossier situé sous la racine (par exemple, *my.public.dns.amazonaws.com/blog*).

- Si vous souhaitez exécuter WordPress à la racine de votre document, copiez le contenu du répertoire d'installation de WordPress (mais pas le répertoire lui-même) comme suit :

```
[ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/
```

- Si vous souhaitez exécuter WordPress dans un autre répertoire situé sous la racine du document, créez d'abord ce répertoire, puis copiez-y les fichiers. Dans cet exemple, WordPress s'exécutera à partir du répertoire `blog` :

```
[ec2-user ~]$ mkdir /var/www/html/blog  
[ec2-user ~]$ cp -r wordpress/* /var/www/html/blog/
```

Important

A des fins de sécurité, si vous ne passez pas à la prochaine procédure immédiatement, arrêtez le serveur web Apache (`httpd`) dès maintenant. Une fois que vous avez déplacé votre installation sous la racine du document Apache, le script WordPress d'installation n'est plus protégé et un attaquant pourrait accéder à votre blog si le serveur Web Apache était en cours d'exécution. Pour arrêter le serveur Web Apache, saisissez la commande `sudo service httpd stop`. Si vous ne passez pas à la prochaine procédure, vous n'avez pas à arrêter le serveur web Apache.

Pour autoriser l'utilisation WordPress de permaliens

WordPress les permaliens doivent utiliser des `.htaccess` fichiers Apache pour fonctionner correctement, mais cela n'est pas activé par défaut sur Amazon Linux. Utilisez cette procédure pour permettre tous les remplacements à la racine du document Apache.

1. Ouvrez le fichier `httpd.conf` avec votre éditeur de texte préféré (comme `nano` ou `vim`). Si vous n'avez pas d'éditeur de texte préféré, `nano` convient aux débutants.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/httpd/conf/httpd.conf
```

2. Trouvez la section qui commence par `<Directory "/var/www/html">`.

```
<Directory "/var/www/html">  
#
```

```
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
#   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
#
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
#
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
#
Options Indexes FollowSymLinks

#
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
#   Options FileInfo AuthConfig Limit
#
AllowOverride None

#
# Controls who can get stuff from this server.
#
Require all granted
</Directory>
```

3. Modifiez la ligne `AllowOverride None` dans la section ci-dessus par `AllowOverride All`.

 Note

Il existe plusieurs lignes `AllowOverride` dans ce fichier. Assurez-vous de modifier la ligne dans la section `<Directory "/var/www/html">`.

```
AllowOverride All
```

4. Enregistrez le fichier et quittez votre éditeur de texte.

Pour installer la bibliothèque de dessins graphiques PHP sur AL2023

La bibliothèque GD pour PHP vous permet de modifier des images. Installez cette bibliothèque si vous devez recadrer l'image d'en-tête pour votre blog. La version phpMyAdmin que vous installez peut nécessiter une version minimale spécifique de cette bibliothèque (par exemple, la version 8.1).

Utilisez la commande suivante pour installer la bibliothèque de dessins graphiques PHP sur AL2023. Par exemple, si vous avez installé php8.1 à partir des sources dans le cadre de l'installation de la pile LAMP, cette commande installe la version 8.1 de la bibliothèque de dessins graphiques PHP.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install php-gd
```

Pour vérifier la version installée, utilisez la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf list installed | grep php-gd
```

Voici un exemple de sortie :

```
php-gd.x86_64                8.1.30-1.amzn2                @amazonlinux
```

Pour installer la bibliothèque de dessins graphiques PHP sur Amazon Linux AMI

La bibliothèque GD pour PHP vous permet de modifier des images. Installez cette bibliothèque si vous devez recadrer l'image d'en-tête pour votre blog. La version phpMyAdmin que vous installez peut nécessiter une version minimale spécifique de cette bibliothèque (par exemple, la version 8.1).

Pour vérifier quelles versions sont disponibles, utilisez la commande suivante :

```
[ec2-user ~]$ dnf list | grep php
```

Voici un exemple de lignes de sortie de la bibliothèque de dessin graphique PHP (version 8.1) :

```
php8.1.aarch64                8.1.7-1.amzn2023.0.1
                                @amazonlinux
php8.1-cli.aarch64            8.1.7-1.amzn2023.0.1
                                @amazonlinux
php8.1-common.aarch64        8.1.7-1.amzn2023.0.1
                                @amazonlinux
php8.1-devel.aarch64         8.1.7-1.amzn2023.0.1
                                @amazonlinux
php8.1-fpm.aarch64           8.1.7-1.amzn2023.0.1
                                @amazonlinux
```

php8.1-gd.aarch64

8.1.7-1.amzn2023.0.1

@amazonlinux

Utilisez la commande suivante pour installer une version spécifique de la bibliothèque de dessin graphique PHP (par exemple, la version php8.1) sur l'AMI Amazon Linux :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y php8.1-gd
```

Pour corriger les autorisations sur les fichiers pour le serveur web Apache

Certaines des fonctionnalités disponibles WordPress nécessitent un accès en écriture à la racine du document Apache (comme le téléchargement de médias via les écrans d'administration). Si vous ne l'avez pas déjà fait, appliquez les autorisations et appartenances aux groupes suivantes (comme décrit plus en détail dans le [tutoriel sur le serveur web LAMP](#)).

1. Accordez la propriété du fichier `/var/www` et de son contenu à l'utilisateur apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo chown -R apache /var/www
```

2. Accordez la propriété de groupe de `/var/www` et de son contenu au groupe apache.

```
[ec2-user ~]$ sudo chgrp -R apache /var/www
```

3. Modifiez les autorisations sur les répertoires de `/var/www` et ses sous-répertoires pour ajouter des autorisations d'écriture de groupe et définir l'ID de groupe pour les futurs sous-répertoires.

```
[ec2-user ~]$ sudo chmod 2775 /var/www  
[ec2-user ~]$ find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} \;
```

4. Modifiez de façon récursive les autorisations sur les fichiers de `/var/www` et ses sous-répertoires.

```
[ec2-user ~]$ find /var/www -type f -exec sudo chmod 0644 {} \;
```

Note

Si vous avez l'intention de l'utiliser également WordPress en tant que serveur FTP, vous aurez besoin de paramètres de groupe plus permissifs ici. Pour ce faire, veuillez consulter [les étapes recommandées et WordPress les paramètres de sécurité](#).

5. Redémarrez le serveur web Apache pour récupérer les nouveaux groupe et autorisations.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl restart httpd
```

Pour exécuter le script WordPress d'installation avec AL2023

Vous êtes prêt à procéder à l'installation WordPress. Les commandes que vous utilisez dépendent du système d'exploitation. Les commandes de cette procédure sont destinées à être utilisées avec AL2023. Utilisez la procédure qui suit avec l' AL2023 AMI.

1. Utilisez la commande `systemctl` pour vous assurer que les services `httpd` et de base de données commencent à chaque démarrage système.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable httpd && sudo systemctl enable mariadb
```

2. Vérifiez que le serveur de base de données est en cours d'exécution.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status mariadb
```

Si le service de base de données n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start mariadb
```

3. Vérifiez que votre serveur web Apache (`httpd`) est en cours d'exécution.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl status httpd
```

Si le service `httpd` n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start httpd
```

4. Dans un navigateur Web, saisissez l'URL de votre WordPress blog (soit l'adresse DNS publique de votre instance, soit cette adresse suivie du `blog` dossier). Vous devriez voir le script WordPress d'installation. Fournissez les informations requises par l' WordPress installation. Choisissez Installer WordPress pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, voir [Étape 5 : Exécuter le script d'installation](#) sur le WordPress site Web.

Pour exécuter le script WordPress d'installation avec l' AL2023 AMI

1. Utilisez la commande `chkconfig` pour vous assurer que les services `httpd` et de base de données commencent à chaque démarrage système.

```
[ec2-user ~]$ sudo chkconfig httpd on && sudo chkconfig mariadb on
```

2. Vérifiez que le serveur de base de données est en cours d'exécution.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb status
```

Si le service de base de données n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le.

```
[ec2-user ~]$ sudo service mariadb start
```

3. Vérifiez que votre serveur web Apache (`httpd`) est en cours d'exécution.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd status
```

Si le service `httpd` n'est pas en cours d'exécution, démarrez-le.

```
[ec2-user ~]$ sudo service httpd start
```

4. Dans un navigateur Web, saisissez l'URL de votre WordPress blog (soit l'adresse DNS publique de votre instance, soit cette adresse suivie du `blog` dossier). Vous devriez voir le script WordPress d'installation. Fournissez les informations requises par l' WordPress installation. Choisissez Installer WordPress pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, voir [Étape 5 : Exécuter le script d'installation](#) sur le WordPress site Web.

Étapes suivantes

Après avoir testé votre WordPress blog, pensez à mettre à jour sa configuration.

Utiliser un nom de domaine personnalisé

Si vous avez un nom de domaine associé à l'EIP de votre instance EC2, vous pouvez configurer votre blog pour utiliser ce nom au lieu de l'adresse DNS publique EC2. Pour plus d'informations, voir [Modification de l'URL du site](#) sur le WordPress site Web.

Configurer votre blog

Vous pouvez configurer votre blog pour utiliser différents [thèmes](#) et [plugins](#) afin de proposer une expérience plus personnalisée à vos lecteurs. Cependant, il peut arriver que le processus d'installation échoue ce qui entraînera la perte de tout votre blog. Nous vous recommandons vivement de créer une sauvegarde de l'Amazon Machine Image (AMI) de votre instance avant d'essayer d'installer des thèmes ou des plugins. Ainsi, vous pouvez restaurer votre blog en cas de problème pendant l'installation. Pour plus d'informations, consultez la section [Création de votre propre AMI](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Augmenter la capacité

Si votre WordPress blog devient populaire et que vous avez besoin de plus de puissance de calcul ou de stockage, considérez les étapes suivantes :

- Développez l'espace de stockage sur votre instance. Pour plus d'informations, consultez [Volumes Amazon EBS](#).
- Déplacez votre base de données MySQL vers [Amazon RDS](#) pour profiter de la capacité du service à se mettre à l'échelle facilement.

Améliorer les performances réseau de votre trafic Internet

Si vous vous attendez à ce que votre blog génère du trafic provenant d'utilisateurs situés dans le monde entier, envisagez d'utiliser [AWS Global Accelerator](#). Global Accelerator vous aide à réduire le temps de latence en améliorant les performances du trafic Internet entre les appareils clients de vos utilisateurs et votre WordPress application en cours d'exécution AWS. Global Accelerator utilise le [réseau AWS mondial](#) pour diriger le trafic vers un point de terminaison d'application sain dans la AWS région la plus proche du client.

En savoir plus sur WordPress

Les liens suivants contiennent plus d'informations sur WordPress.

- Pour plus d'informations WordPress, consultez la documentation d'aide du WordPress Codex sur le site du [Codex](#).
- Pour plus d'informations sur le dépannage de votre installation, consultez la section [Problèmes d'installation courants](#).
- Pour plus d'informations sur la manière de sécuriser votre WordPress blog, consultez la section [Renforcement. WordPress](#)

- Pour plus d'informations sur la gestion de votre WordPress blog up-to-date, consultez la section [Mise à jour WordPress](#).

Aide! Mon nom DNS public a changé et mon blog ne fonctionne plus

Votre WordPress installation est automatiquement configurée à l'aide de l'adresse DNS publique de votre instance EC2. Si vous arrêtez et redémarrez l'instance, l'adresse DNS publique change (à moins qu'elle soit associée à une adresse IP Elastic) et votre blog ne fonctionne plus, car il fait référence à des ressources à une adresse qui n'existe plus (ou qui est assignée à une autre instance EC2). Une description plus détaillée du problème et plusieurs solutions possibles sont présentées [sur https://wordpress.org/support/article/changing-the-site-url/](https://wordpress.org/support/article/changing-the-site-url/).

Si cela est arrivé à votre WordPress installation, vous pourrez peut-être récupérer votre blog en suivant la procédure ci-dessous, qui utilise l'interface de ligne de wp-cli commande pour WordPress.

Pour modifier l'URL de votre WordPress site à l'aide du wp-cli

1. Connectez-vous à votre instance EC2 avec SSH.
2. Notez l'ancienne URL de site et la nouvelle URL de site pour votre instance. L'ancienne URL du site est probablement le nom DNS public de votre instance EC2 lors de l'installation WordPress. La nouvelle URL de site correspond au nom DNS public actuel pour votre instance EC2. Si vous n'êtes pas certain de votre ancienne URL de site, vous pouvez utiliser curl pour la trouver avec la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ curl localhost | grep wp-content
```

Vous devriez voir des références à votre ancien nom DNS public dans les données de sortie qui ressembleront à cela (ancienne URL de site en rouge) :

```
<script type='text/javascript' src='http://ec2-52-8-139-223.us-west-1.compute.amazonaws.com/wp-content/themes/twentyfifteen/js/functions.js?ver=20150330'></script>
```

3. Téléchargez le kit wp-cli avec la commande suivante.

```
[ec2-user ~]$ curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
```

4. Recherchez et remplacez l'ancienne URL du site dans votre WordPress installation à l'aide de la commande suivante. Remplacez l'ancienne et la nouvelle URL du site par votre instance EC2 et par le chemin d'accès à votre WordPress installation (généralement `/var/www/html` ou `/var/www/html/blog`).

```
[ec2-user ~]$ php wp-cli.phar search-replace 'old_site_url' 'new_site_url' --path=/path/to/wordpress/installation --skip-columns=guid
```

5. Dans un navigateur Web, entrez l'URL du nouveau site de votre WordPress blog pour vérifier que le site fonctionne à nouveau correctement. Si ce n'est pas le cas, consultez [les sections Modification de l'URL du site](#) et [Problèmes d'installation courants](#) pour plus d'informations.

Tutoriel : Transition de Redis 6 vers Valkey en 2023 AL2

La documentation suivante décrit les principaux aspects de la transition de Redis 6 à Valkey le AL2 023.

Support chronologique pour Redis 6

Redis 6 atteint sa fin de vie (EOL) le 31 janvier 2027. Après cette date, Redis 6 ne recevra plus de mises à jour ni de correctifs de sécurité de la part du projet Redis. Nous recommandons vivement aux utilisateurs de migrer vers Valkey avant janvier 2027 pour garantir un support continu et des mises à jour de sécurité.

Pour plus d'informations sur les délais de prise en charge des versions Redis, consultez la documentation [Redis Schedule End-Of-Life](#).

Présentation de Valkey

Valkey est un fork open source de Redis 7, maintenu par la Linux Foundation. Il est entièrement compatible avec les versions 2.x à 7.2.x du logiciel libre Redis (OSS). Valkey conserve l'API et les fonctionnalités habituelles de Redis tout en proposant plusieurs améliorations :

- Performances améliorées grâce au multithreading.
- Efficacité de la mémoire améliorée, en particulier en mode cluster.
- Réplication sur deux canaux pour une meilleure cohérence des données.

Plan et calendrier de migration

Les utilisateurs sont vivement encouragés à migrer de Redis 6 vers Valkey avant le 31 janvier 2027, date à laquelle Redis 6 atteindra sa fin de vie (EOL). Cette migration nécessite une intervention manuelle et n'est pas automatique.

Amazon Linux recommande cette migration afin de garantir la continuité des fonctionnalités, du support et des mises à jour de sécurité pour vos applications dépendantes de Redis.

Options et étapes de migration

Nous proposons trois voies de migration vers Valkey en fonction de vos exigences de déploiement et de vos besoins opérationnels.

Option 1 : installation d'une nouvelle instance

Pour les nouveaux déploiements ou lorsque la migration des données n'est pas nécessaire :

1. Installez Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. Démarrez Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

3. (Facultatif) Activez Valkey au démarrage :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

4. Vérifiez l'installation :

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server  
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

Option 2 : remplacement sur place

Pour les instances existantes où la persistance des données n'est pas requise :

1. Arrêtez Redis 6 :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6
```

2. Installez Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

3. (Facultatif) Utilisez la configuration Redis 6 dans Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

4. (Facultatif) Utilisez le fichier de configuration Sentinel Redis 6 dans Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

5. Démarrez Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (Facultatif) Activez Valkey au démarrage :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Vérifiez l'installation de Valkey :

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli ping
```

8. Supprimer Redis 6 :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

Option 3 : migration des données

Cette option vous permet d'exécuter Redis 6 et Valkey simultanément.

1. Installez Valkey sans supprimer Redis 6 :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install valkey
```

2. (Facultatif) Utilisez la configuration Redis 6 dans Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/redis6.conf /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/valkey/valkey.conf /etc/valkey/valkey.conf.backup
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/valkey.conf
[ec2-user ~]$ sudo sed -i 's|^dir\s.*|dir /var/lib/valkey|g' /etc/valkey/
valkey.conf
```

3. (Facultatif) Utilisez le fichier de configuration Sentinel Redis 6 dans Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/redis6/sentinel.conf /etc/valkey/sentinel.conf
[ec2-user ~]$ sudo chown valkey:root /etc/valkey/sentinel.conf
```

4. Modifiez la configuration de Valkey :

Modifiez `/etc/valkey/valkey.conf` et définissez la directive « `port` » sur une valeur différente (par exemple, 6380) pour éviter les conflits avec Redis 6.

5. Démarrez Valkey :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start valkey
```

6. (Facultatif) Activez Valkey au démarrage :

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable valkey
```

7. Vérifiez l'installation de Valkey :

```
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port info server
[ec2-user ~]$ valkey-cli -p port ping
```

Note

Remplacez **port** par le numéro de port configuré.

8. Migrer les données :

Vous pouvez désormais migrer les données de Redis 6 vers Valkey à l'aide de méthodes de réplication ou de transfert manuel de données.

9. Mettre à jour les configurations des applications :

Mettez progressivement à jour vos applications pour utiliser le port Valkey.

10. Supprimer Redis 6 :

Une fois que toutes les données et applications ont été migrées, vous pouvez arrêter et supprimer Redis 6.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl stop redis6  
[ec2-user ~]$ sudo dnf remove redis6
```

 Note

Il est fortement recommandé de valider le processus de migration dans un environnement de test avant de mettre en œuvre des modifications dans les systèmes de production.

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur Valkey :

- [Vallée : https://valkey.io/](https://valkey.io/)
- Migration de Valkey : <https://valkey.io/topics/migration/>

Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023

L'[environnement de bureau GNOME](#) est disponible en tant qu'interface utilisateur graphique optionnelle à partir de la version 2023.7 ou ultérieure. AL2023

Les procédures suivantes vous aident à installer l'environnement de bureau GNOME sur votre AL2023 instance. Vous pouvez utiliser cette interface graphique pour interagir avec votre système Linux en utilisant un environnement de bureau familier au lieu de simplement utiliser l'interface de ligne de commande.

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Installation](#)
- [Rubriques en relation](#)

Conditions préalables

- L'environnement de bureau nécessite au moins 2,4 Go de mémoire. Par conséquent, une instance de type `t2.medium` ou supérieur est recommandée pour garantir des performances adéquates. Parmi les types d'instances dont la mémoire est insuffisante `t2.nano`, on peut citer `t2.micro`, et `t2.small`. Cette restriction s'applique également `t3` aux `t4` instances de cette taille, ainsi qu'à tout autre type d'instance ne répondant pas aux exigences en matière de mémoire.
- Ce didacticiel part du principe que vous avez déjà lancé une instance à l'aide AL2023 de la version 2023.7 ou ultérieure. Pour plus d'informations, consultez les [Mise à jour d'AL2023](#) pages [AL2023 sur Amazon EC2](#) et.

Installation

- Installez l'environnement de bureau GNOME et les packages associés.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf groupinstall "Desktop" -y
```

Note

Pour accéder à l'environnement de bureau graphique, vous devez installer et configurer des logiciels supplémentaires tels qu'Amazon DCV ou VNC. Ces outils vous permettent de vous connecter à l'interface utilisateur graphique et d'interagir avec elle via le réseau.

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur l'environnement graphique de bureau, consultez la documentation suivante :

- [Qu'est-ce qu'Amazon DCV ?](#) dans le guide de l'administrateur Amazon DCV

- [Tutoriel : Configurer le serveur TigerVNC sur AL2023](#)

Tutoriel : Configurer le serveur TigerVNC sur AL2023

Les procédures suivantes vous aident à configurer le serveur VNC sur votre AL2023 instance. VNC vous permet d'accéder à distance à l'environnement de bureau graphique et d'interagir avec celui-ci via une connexion réseau sécurisée.

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Installation](#)
- [Étape 2 : Configuration](#)
- [Étape 3 : Connexion à l'aide d'un client VNC](#)
- [\(Facultatif\) Démarrer le service au démarrage](#)
- [\(Facultatif\) Désactiver l'écran de verrouillage inactif](#)
- [Rubriques en relation](#)

Conditions préalables

- Ce didacticiel part du principe que vous avez déjà installé l'environnement de bureau GNOME sur votre AL2023 instance. Pour plus d'informations, consultez la page [Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023](#).
- Ce didacticiel utilise le transfert de port SSH pour accéder au serveur VNC. Pour plus d'informations sur la configuration de votre paire de clés, consultez [Connect to your Linux instance using SSH](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.
- La procédure suivante ne vous guide pas dans le processus d'installation d'un client VNC. Un client VNC doit être installé sur votre machine locale pour pouvoir vous connecter à l'environnement de bureau et interagir avec celui-ci.

Étape 1 : Installation

1. Connectez-vous à votre instance. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).
2. Installez le package du serveur TigerVNC pour AL2023

L'-yoption installe le package sans demander de confirmation. Si vous souhaitez examiner le package avant de l'installer, vous pouvez omettre cette option.

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf install -y tigervnc-server
```

Étape 2 : Configuration

1. Assurez-vous que l'utilisateur a configuré un mot de passe VNC.

```
[ec2-user ~]$ vncpasswd
```

2. Attribuez un numéro d'affichage à l'utilisateur.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver.users
```

Ajoutez la configuration suivante :

```
:1=ec2-user
```

Note

Vous pouvez attribuer n'importe quel numéro d'affichage à l'utilisateur. Nous utilisons l'affichage `:1` pour cet exemple.

3. Modifiez le fichier de configuration du serveur VNC.

```
[ec2-user ~]$ sudo vi /etc/tigervnc/vncserver-config-defaults
```

Ajoutez la configuration suivante :

```
session=gnome
securitytypes=vncauth,tlsvnc
geometry=1920x1080
localhost
alwaysshared
```

 Note

Vous pouvez modifier la résolution de l'affichage à l'aide du `geometry` paramètre. Nous utilisons 1920x1080 pour cet exemple.

4. Démarrez le serveur VNC. Ce processus doit être répété chaque fois que vous redémarrez votre instance. Si vous souhaitez automatiser le processus de démarrage de ce service, consultez la section facultative ci-dessous.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl start vncserver@:1
```

 Important

Au démarrage du `vncserver` service, la partie située après le `@` doit correspondre au numéro d'affichage défini pour l'utilisateur dans le `/etc/tigervnc/vncserver.users` fichier.

Après avoir effectué cette étape, vous pouvez créer le tunnel SSH à partir de votre machine locale et vous connecter à l'aide de votre client VNC.

Étape 3 : Connexion à l'aide d'un client VNC

Le serveur VNC expose un socket TCP pour les connexions client. Bien que vous puissiez exposer le port VNC directement via votre groupe de sécurité, ce didacticiel montre comment utiliser le tunneling SSH comme approche plus sécurisée en chiffrant la connexion entre votre machine locale et l'instance EC2. Une fois connecté via le tunnel, vous vous authentifierez auprès du serveur VNC à l'aide du mot de passe que vous avez configuré à l'étape précédente. Pour plus d'informations sur les groupes de sécurité, consultez [Modifier les groupes de sécurité pour votre instance Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

1. Créez un tunnel SSH à partir de votre machine locale.

```
$ ssh -i <keypair> -L 5901:localhost:5901 ec2-user@<address>
```

 Note

<keypair> Remplacez-le par le chemin d'accès à votre clé SSH et <address> par l'adresse IP publique ou le nom DNS de votre instance. Le port change en fonction du numéro d'affichage utilisé pour démarrer le `vncserver`. Par exemple, l'affichage :1 utilise le port 5901, l'affichage :2 utilise 5902 le port, etc.

2. Utilisez votre client VNC pour vous connecter au mot de `localhost:5901` passe VNC défini précédemment ou `127.0.0.1:5901` avec celui-ci.

 Important

Gardez le tunnel SSH ouvert lorsque vous utilisez VNC. Si le tunnel SSH n'est pas ouvert, vous ne pourrez pas utiliser votre client VNC pour visualiser et interagir avec l'environnement de bureau.

(Facultatif) Démarrer le service au démarrage

Si vous prévoyez d'utiliser VNC régulièrement, vous souhaitez peut-être configurer le serveur VNC pour qu'il démarre automatiquement au démarrage de votre instance. Il n'est donc plus nécessaire de démarrer manuellement le serveur VNC chaque fois que vous redémarrez votre instance. Cette configuration garantit que votre environnement de bureau graphique est prêt et accessible dès que votre instance a terminé son processus de démarrage.

- Configurez le service pour qu'il démarre au démarrage.

```
[ec2-user ~]$ sudo systemctl enable vncserver@:1
```

 Important

Lors de l'activation du `vncserver` service, la partie située après le `@` doit correspondre au numéro d'affichage défini pour l'utilisateur dans le `/etc/tigervnc/vncserver.users` fichier. De plus, vous pouvez transmettre l' `--now` argument after `enable` pour démarrer le service immédiatement.

Après avoir effectué cette étape, vous n'aurez plus besoin de démarrer `vncserver` chaque fois que vous redémarrerez votre instance.

(Facultatif) Désactiver l'écran de verrouillage inactif

- Réglez le délai d'inactivité à zéro afin de désactiver l'écran de verrouillage lorsque l'utilisateur est resté inactif pendant une longue période.

```
[ec2-user ~]$ gsettings set org.gnome.desktop.session idle-delay 0
```

Rubriques en relation

Pour plus d'informations sur l'environnement graphique de bureau, consultez la documentation suivante :

- [Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023](#)
- [Qu'est-ce qu'Amazon DCV ?](#) dans le guide de l'administrateur Amazon DCV

Utilisation du Multi-Gen LRU (MGLRU) sur les noyaux AL2023

Le [LRU Multi-Gen](#) est un algorithme moderne de restauration de pages du noyau Linux, conçu pour améliorer les performances de gestion de la mémoire sous pression de mémoire. Il remplace le mécanisme LRU (Least Recently Used) traditionnel utilisé pour déterminer les pages de mémoire à récupérer lorsque le système manque de mémoire.

Le mécanisme LRU traditionnel utilise un modèle à deux listes (active et inactive) pour suivre l'utilisation des pages, ce qui peut s'avérer inefficace dans les charges de travail modernes impliquant de grands ensembles de travail. MGLRU remplace cela par plusieurs « générations » de pages, permettant au noyau de prendre des décisions plus intelligentes sur la base d'informations plus précises sur le vieillissement.

Les avantages du MGLRU incluent :

- Meilleures décisions en matière de récupération : identification plus précise des pages froides (non utilisées).

- Latence réduite et débit amélioré : en particulier pour les charges de travail comportant de grands espaces d'adressage ou de nombreux processus simultanés.
- Meilleure conservation du cache : les pages récemment utilisées sont moins susceptibles d'être expulsées prématurément.
- Conception évolutive et efficace en termes de verrouillage : fonctionne mieux sur de nombreuses machines. CPUs

Configuration et réglage

La configuration du noyau `CONFIG_LRU_GEN` est activée sur les AL2023 noyaux. Cela compile dans MGLRU mais ne l'active pas par défaut.

MGLRU peut être activé et réglé à l'aide du `/sys/kernel/mm/lru_gen/enabled` fichier. La valeur est un masque de bits. Il est recommandé d'activer tous les composants sauf si certains d'entre eux présentent des effets secondaires indésirables.

Bit	Éléments
0	Le commutateur principal pour le LRU multigénération.
1	Effacement du bit consulté dans les entrées du tableau des pages de feuilles par lots volumineux, lorsque MMU le définit (par exemple, sur x86). Ce comportement peut théoriquement aggraver la contention des verrous (<code>mmap_lock</code>). Si elle est désactivée, le LRU multigénération subira une légère dégradation des performances pour les charges de travail qui mappent de manière contiguë des pages actives, dont les bits accédés peuvent être effacés par un nombre réduit de lots plus importants.
2	Efface également le bit consulté dans les entrées de table de pages autres que des feuilles, lorsque MMU le définit (par exemple,

Bit	Éléments
	sur x86). Ce comportement n'a pas été vérifié sur les modèles x86 autres qu'Intel et AMD. S'il est désactivé, le LRU multigénération subira une dégradation négligeable des performances.
[yYnN]	Enable/disable tous les composants ci-dessus.

Voici un exemple de la façon dont MGLRU peut être activé :

```
[ec2-user ~]$ echo y >/sys/kernel/mm/lru_gen/enabled
```

Cela permet à tous les composants de :

```
[ec2-user ~]$ cat /sys/kernel/mm/lru_gen/enabled
0x0007
```

Tutoriel : Installation LibreOffice sur AL2023

LibreOffice est une suite de productivité bureautique open source gratuite qui inclut des applications de traitement de texte, de feuilles de calcul, de présentations, de diagrammes, de bases de données et d'édition de formules. Vous pouvez installer LibreOffice des instances sur Amazon Linux 2023 (AL2023) pour fournir aux utilisateurs une suite bureautique complète.

LibreOffice est officiellement testé et soutenu AL2023 par The Document Foundation. Pour plus d'informations, consultez la section [Progression en LibreOffice 64 bits et prise en charge d'Amazon Linux 2023](#).

Table des matières

- [Conditions préalables](#)
- [Étape 1 : Déterminez l'architecture de votre système](#)
- [Étape 2 : Téléchargez le package LibreOffice RPM](#)
- [Étape 3 : Extraire l'archive](#)
- [Étape 4 : Installation des packages RPM](#)
- [Étape 5 : vérifier l'installation](#)

- [Lancement LibreOffice](#)
- [Résolution des problèmes](#)

Conditions préalables

- Une instance Amazon EC2 exécutée AL2023 avec l'environnement de bureau graphique GNOME configuré et accessible via un protocole de bureau à distance (par exemple, Amazon DCV). Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes :
 - [Tutoriel : Installation de l'environnement de bureau GNOME sur AL2023](#)
 - [Configuration du serveur Amazon DCV](#)
- sudo ou un accès root sur l'instance.
- Au moins 1,5 Go d'espace disque disponible pour l'installation.
- Une connexion Internet active pour télécharger le LibreOffice package, ou le package pré-téléchargé et transféré vers l'instance.

Étape 1 : Déterminez l'architecture de votre système

Exécutez la commande suivante pour identifier l'architecture de votre processeur. Cela détermine le package RPM à télécharger.

```
uname -p
```

Le résultat est l'un des suivants :

Output	Architecture	Type de boîtier RPM
x86_64	Intel/AMD 64 bits	Linux_x86-64_rpm
aarch64	ARM 64 bits (Graviton)	Linux_aarch64_rpm

Étape 2 : Téléchargez le package LibreOffice RPM

Pour télécharger le package LibreOffice RPM

1. Ouvrez la [page de LibreOffice téléchargement](#).

2. Sélectionnez Linux (64 bits) (rpm) comme système d'exploitation.
3. Choisissez la version adaptée à votre architecture (x86_64 ou aarch64).
4. Téléchargez l'.tar.gz archive sur votre instance. Vous pouvez utiliser `wget` ou `curl` télécharger directement depuis le terminal.

```
cd ~/Downloads
wget https://download.documentfoundation.org/libreoffice/stable/VERSION/
rpm/ARCHITECTURE/LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm.tar.gz
```

Remplacez *VERSION* et *ARCHITECTURE* par le numéro de version et l'architecture que vous souhaitez installer (par exemple, 25.2.5 et x86_64).

Note

Pour trouver le numéro de version stable le plus récent, rendez-vous sur la [page de LibreOffice téléchargement](#).

Étape 3 : Extraire l'archive

Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé l'archive et extrayez-la.

```
cd ~/Downloads
tar zxvf LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm.tar.gz
```

Cela crée un répertoire avec un nom similaire
à LibreOffice_*VERSION*_Linux_*ARCHITECTURE*_rpm/.

Étape 4 : Installation des packages RPM

Pour installer les packages RPM

1. Accédez au RPMS/ sous-répertoire situé dans le dossier extrait.

```
cd LibreOffice_VERSION_Linux_ARCHITECTURE_rpm/RPMS/
```

2. Installez tous les packages RPM à l'aide de `sudo rpm`.

```
sudo rpm -i *.rpm
```

Vous pouvez également utiliser dnf pour la résolution des dépendances :

```
sudo dnf install -y *.rpm
```

Étape 5 : vérifier l'installation

Vérifiez que l'installation LibreOffice a été correctement effectuée en vérifiant la version.

```
libreoffice --version
```

Sortie attendue :

```
LibreOffice VERSION ...
```

Lancement LibreOffice

Depuis le terminal

Exécutez la commande suivante :

```
libreoffice
```

Si la libreoffice commande n'est pas disponible, le binaire peut être versionné. Vous pouvez plutôt le lancer en utilisant le nom versionné :

```
libreofficeMAJOR_VERSION
```

Par exemple, libreoffice25.2.

Pour lancer directement une application spécifique, procédez comme suit :

```
libreoffice --writer    # Word processor
libreoffice --calc      # Spreadsheet
libreoffice --impress   # Presentations
libreoffice --draw       # Diagrams
```

```
libreoffice --base      # Database
libreoffice --math      # Formula editor
```

Depuis le bureau GNOME

Après l'installation, LibreOffice les applications apparaissent dans le menu des activités de GNOME. Choisissez Activités dans le coin supérieur gauche, recherchez LibreOffice « » et sélectionnez l'application souhaitée.

Résolution des problèmes

La section suivante peut vous aider à résoudre les problèmes courants lors de l'installation ou de LibreOffice l'AL2023exécution.

Avertissement relatif à l'environnement d'exécution Java

Certaines LibreOffice fonctionnalités (telles que Base et certaines extensions) nécessitent un environnement d'exécution Java (JRE). Si vous voyez un avertissement concernant l'absence de Java, installez-le :

```
sudo dnf install -y java-17-amazon-corretto-headless
```

Ensuite LibreOffice, allez dans Outils > Options LibreOffice> Avancé et vérifiez que le JRE est détecté.

LibreOffice commande introuvable

Si la libreoffice commande n'est pas trouvée après l'installation, le fichier binaire peut être versionné. Essayez de courir :

```
libreofficeMAJOR_VERSION
```

Par exemple, libreoffice25.2. Vous pouvez également localiser le binaire :

```
find /opt -name "soffice" 2>/dev/null
```

Ressources supplémentaires

Si vous rencontrez d'autres problèmes, reportez-vous à la documentation LibreOffice d'installation officielle de Linux :

- [LibreOfficeGuide d'installation de Linux](#)
- [LibreOfficePage de téléchargement](#)

Utilisation d'Amazon Linux 2023 en dehors d'Amazon EC2

Les images de conteneurs Amazon Linux 2023 peuvent être exécutées dans des environnements d'exécution de conteneurs compatibles. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'Amazon Linux 2023 dans un conteneur, consultez [AL2023 dans des conteneurs](#).

Amazon Linux 2023 (AL2023) peut également être exécuté en tant qu'invité virtualisé en dehors de l'exécution directe sur Amazon. EC2 Il y a actuellement KVM Images (qcow2), VMware (OVA) et Hyper-V (vhdx) disponibles.

Note

La configuration des images Amazon Linux 2023 est différente de celle d'Amazon Linux 2. Si vous venez d'[exécuter Amazon Linux 2 en tant que machine virtuelle sur site](#), vous devrez adapter votre configuration pour qu'elle soit compatible avec AL2 023.

Téléchargez des images Amazon Linux 2023 à utiliser avec KVM et VMware Hyper-V

[Les images de disque Amazon Linux 2023 à utiliser avec KVM et Hyper-V peuvent être téléchargées sur `cdn.amazonlinux.com`. VMware](#)

Configurations prises en charge d'Amazon Linux 2023 pour une utilisation dans des environnements EC2 virtualisés autres qu'Amazon

Cette section décrit les exigences relatives à l'exécution d'Amazon Linux 2023 dans des environnements EC2 virtualisés autres qu'Amazon VMware, tels que KVM ou Hyper-V.

La base [AL2023 exigences du système](#) s'applique à tous les environnements EC2 virtualisés autres qu'Amazon. La liste des modèles d'appareils pris en charge est détaillée pour chaque environnement d'hyperviseur dans les rubriques suivantes.

KVM et Hyper-V offrent de nombreuses options de configuration, et vous devez prendre soin de les configurer en fonction de vos besoins en matière de sécurité, de performances et de fiabilité. VMware Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie par votre hyperviseur.

Rubriques

- [Conditions requises pour fonctionner AL2023 sur KVM](#)
- [Conditions requises pour exécuter la version AL2 023 sur VMware](#)
- [Conditions requises pour exécuter Amazon Linux 2023 sur Hyper-V](#)

Conditions requises pour fonctionner AL2023 sur KVM

Cette section décrit les exigences relatives à l'exécution AL2023 sur KVM. Les images KVM de AL2023 sont disponibles pour aarch64 les deux x86-64 architectures. Ces exigences s'ajoutent à la base [AL2023 exigences du système](#) pour les images KVM.

Rubriques

- [Exigences relatives à l'hôte KVM pour l'exécution AL2023 sur KVM](#)
- [Prise en charge des appareils AL2023 sur KVM](#)
- [Mode de démarrage \(UEFIetBIOS\) prise en charge AL2023 sur KVM](#)
- [Limitations liées à l'exécution AL2023 sur KVM](#)

Exigences relatives à l'hôte KVM pour l'exécution AL2023 sur KVM

Les images KVM sont actuellement qualifiées sur un hôte exécutant Ubuntu 22.04.3 LTS avec la qemu version6.2+dfsg-2ubuntu6.15, fournie par cette version d'Ubuntu, utilisant un type de q35 machine pour x86-64 et un type de virt machine pour. aarch64

Prise en charge des appareils AL2023 sur KVM

Les modèles **qemu** d'appareils testés pour une utilisation avec des images AL2023 KVM (les deux **aarch64** et **x86-64**) sont les suivants :

- virtio-blk (périphérique de stockage en mode bloc virtio)
- virtio-scsi (contrôleur virtio SCSI avec périphérique à disque)
- virtio-net (périphérique réseau virtio)
- ahci (à utiliser avec le lecteur de CD-ROM virtuel)

- `usb-storage` (via `xhci`)

Les modèles **qemu** d'appareils supplémentaires compatibles avec la qualification d'image AL2023 KVM, mais peu sollicités, sont les suivants :

- VGA (qemu VGA) sur x86-64 uniquement
- `virtio-rng` (générateur virtuel de nombres aléatoires)
- appareils à clavier AT et souris PS/2 hérités
- appareil série hérité

Mode de démarrage (UEFI ou BIOS) prise en charge AL2023 sur KVM

L'image x86-64 est testée en modes de démarrage hérités BIOS et UEFI. Les images aarch64 sont testées en mode démarrage UEFI.

Note

Par défaut, lors de l'utilisation du mode de UEFI démarrage, certains gestionnaires de machines virtuelles fournissent à la machine virtuelle des clés Microsoft Secure Boot qui activent le démarrage sécurisé. Cette configuration ne démarrera pas AL2023.

Le chargeur de AL2023 démarrage n'étant pas signé par Microsoft, la machine virtuelle doit être provisionnée soit sans clés UEFI, soit avec les AL2023 clés de démarrage sécurisé.

Important

La prise en charge du démarrage sécurisé pour les KVM images n'a pas encore été validée.

Limitations liées à l'exécution AL2023 sur KVM

L'exécution AL2023 sur KVM présente certaines limites connues.

Note

Le code implémentant certaines des fonctionnalités non prises en charge répertoriées peut exister AL2023 et fonctionner correctement. La liste des fonctionnalités non prises en

charge existe afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur les fonctionnalités sur lesquelles vous pouvez compter aujourd'hui et sur celles que l'équipe Amazon Linux qualifiera de efficaces dans le cadre des futures mises à jour.

Limitations connues liées à l'exécution AL2023 sur KVM

- L'agent invité KVM n'est actuellement ni proposé en package ni pris en charge.
- Le branchement et le débranchement à chaud du processeur, de la mémoire ou de tout autre type d'appareil ne sont pas pris en charge.
- L'hibernation des machines virtuelles n'est pas prise en charge.
- La migration des machines virtuelles n'est pas prise en charge.
- La transmission d'un appareil via PCI Passthrough ou USB Passthrough n'est pas prise en charge.

Conditions requises pour exécuter la version AL2 023 sur VMware

Cette section décrit les conditions requises pour exécuter la version AL2 0.23 sur VMware. Le VMware les images de AL2 023 ne sont disponibles que pour l'x86-64 architecture. VMware les images pour ne aarch64 sont pas disponibles ou prises en charge. Ces exigences s'ajoutent à la [AL2023 exigences du système](#) base du VMware images.

Rubriques

- [VMware exigences relatives à l'hôte pour exécuter la AL2 version 2.3 sur VMware](#)
- [Appareils pris en charge à AL2 partir de 2023 VMware](#)
- [Mode de démarrage \(UEFI and BIOS1\) support pour AL2 023 ans VMware](#)
- [Limitations applicables à la AL2 version 023 VMware](#)

VMware exigences relatives à l'hôte pour exécuter la AL2 version 2.3 sur VMware

Le AL2 023 VMware Les images OVA sont actuellement qualifiées selon les critères suivants :

- VMware Station de travail 17.5.0 exécutée sur des hôtes utilisant un processeur Intel (R) Xeon (R) Platinum 8124M
- VMware vSphere 8.0 utilisant un processeur Intel (R) Xeon (R) Platinum 8275CL

Le AL2 023 VMware Les images OVA indiquent une version matérielle de la machine de 13.

VMware La version 13 du matériel de la machine est prise en charge par :

- ESXi 6.5 ou version ultérieure
- VMware Workstation 14 ou version ultérieure

Appareils pris en charge à AL2 partir de 2023 VMware

Procédez comme suit : VMware les modèles d'appareils ont été testés pour une utilisation avec AL2 023 VMware Images OVA (**x86-64**uniquement) :

- `vmw_pvscsi` (VMware paravirtualisé SCSI contrôleur)
- `vmxnet3` (VMware périphérique réseau paravirtualisé)
- `ata_piix`(héritage) IDE (à utiliser uniquement avec le lecteur de CD-ROM virtuel)

Additionnel VMware modèles d'appareils activés en AL2 2023 VMware qualification d'image, mais pas trop sollicitée :

- `vmw_vmci`et `vsock` interface associée (transport de sockets virtuels) pour VMware agent invité)
- Dispositif à ballon mémoire `vmw_balloon`
- VMware SVGAcontrôleur
- hérité AT clavier et PS/2 périphériques souris

Le VMware le package d'agent invité (`open-vm-tools`) est disponible et installé par défaut dans le AL2 023 VMware Images OVA.

Mode de démarrage (UEFI and BIOS) support pour AL2 023 ans VMware

À partir de la version 2023.3.20231211, le 023 AL2 VMware L'image OVA a été validée dans les deux versions précédentes BIOS and UEFI modes de démarrage. La configuration par défaut de l'OVA est toujours ancienne BIOS mais peut être modifié par l'utilisateur.

Important

La prise en charge du démarrage sécurisé nécessite UEFI, qui n'a pas été validé pour la version AL2 023 exécutée sur VMware.

Limitations applicables à la AL2 version 023 VMware

Il existe certaines limites connues liées à l'exécution de la version AL2 0.23 sur VMware.

Note

Le code implémentant certaines des fonctionnalités non prises en charge répertoriées peut exister dans AL2 023 et fonctionner correctement. La liste des fonctionnalités non prises en charge existe afin que les clients puissent prendre des décisions éclairées sur les fonctionnalités sur lesquelles ils peuvent compter aujourd'hui et sur celles que l'équipe Amazon Linux décrit comme fonctionnant dans le cadre des futures mises à jour.

Limitations connues liées à l'exécution de la AL2 version 0.23 sur VMware

- UEFI Le démarrage sécurisé n'est actuellement pas validé lorsque la valeur AL2 0.23 est activée. VMware.
- Le branchement et le débranchement à chaud du processeur, de la mémoire ou de tout autre type d'appareil ne sont pas pris en charge.
- L'hibernation des machines virtuelles n'est pas prise en charge.
- La migration des machines virtuelles n'est pas prise en charge.
- La transmission d'un appareil via PCI Passthrough ou USB Passthrough n'est pas prise en charge.

Conditions requises pour exécuter Amazon Linux 2023 sur Hyper-V

Cette section décrit les conditions requises pour exécuter Amazon Linux 2023 sur Hyper-V. Les images Hyper-V de AL2 023 ne sont disponibles que pour l'x86-64 architecture. Les images Hyper-V pour ne aarch64 sont pas disponibles ou prises en charge pour le moment.

Cette section couvre les exigences supplémentaires en plus de la base [AL2023 exigences du système](#) pour les images Hyper-V.

Rubriques

- [Exigences relatives à l'hôte Hyper-V pour exécuter Amazon Linux 2023 sur Hyper-V](#)
- [Support des appareils pour Amazon Linux 2023 sur Hyper-V](#)
- [Limitations relatives à l'exécution d'Amazon Linux 2023 sur Hyper-V](#)

Exigences relatives à l'hôte Hyper-V pour exécuter Amazon Linux 2023 sur Hyper-V

La principale qualification d'Amazon Linux 2023 sur Hyper-V se produit sur Windows Server 2022 exécuté sur une EC2 `c5.metal` instance.

Support des appareils pour Amazon Linux 2023 sur Hyper-V

Amazon Linux 2023 est testé sur des machines virtuelles Hyper-V de génération 1 et de génération 2 avec l'ensemble de matériel virtualisé suivant :

- Machine virtuelle de génération 1 (démarrage du BIOS traditionnel)
- Machine virtuelle de génération 2 (démarrage UEFI, pas de démarrage sécurisé)
- Les modèles d'appareils suivants ont été testés pour une utilisation avec des images Hyper-V AL2 023 :
 - Stockage virtuel Hyper-V *hv_storvsc* pour le disque racine et le lecteur de CD-ROM émulé sur la génération 2 VMs
 - IDE PIIX émulé *ata_piix* pour le lecteur de CD-ROM virtuel de génération 1 VMs
 - Ethernet virtuel Hyper-V *hv_netvsc*
- Les modèles d'appareils suivants sont activés mais légèrement testés :
 - Mode texte VGA classique sur la génération 1 VMs
 - Framebuffer *simplifiedrmfb* basé sur le microprogramme UEFI sur la génération 2 VMs
 - Ballon Hyper-V *hv_balloon*
 - Hyper-V HID/Mouse *hid_hyperv*
- Les modes de périphérique suivants ne sont pas activés dans la AL2 version 023 pour le moment :
 - Transfert PCI Hyper-V
 - Carte graphique Hyper-V DRM

Important

Pour les machines virtuelles de génération 2, le démarrage sécurisé n'est pas pris en charge et doit être désactivé avant le lancement de la machine virtuelle pour un démarrage réussi d'Amazon Linux 2023. Hyper-V ne prend actuellement en charge le démarrage sécurisé qu'avec des composants logiciels signés par les propres clés de Microsoft, tandis que le

chargeur de démarrage Amazon Linux est signé par une clé privée Amazon. Hyper-V ne prend pas en charge l'importation de clés tierces pour le moment.

Limitations relatives à l'exécution d'Amazon Linux 2023 sur Hyper-V

Voici quelques limitations connues liées à l'exécution d'Amazon Linux 2023 sur Hyper-V :

Note

Le code implémentant certaines des fonctionnalités non prises en charge répertoriées peut exister dans AL2 023 et fonctionner correctement. La liste des fonctionnalités non prises en charge existe afin que les clients puissent prendre des décisions éclairées sur les fonctionnalités sur lesquelles ils peuvent compter aujourd'hui et sur celles que l'équipe Amazon Linux décrit comme fonctionnant dans le cadre des futures mises à jour.

Limitations connues liées à l'exécution de AL2 023 sur Hyper-V

- Le mode de démarrage sécurisé UEFI n'est actuellement pas pris en charge ni fonctionnel avec AL2 0.2.3 sur Hyper-V.
- Le branchement et le débranchement à chaud du processeur, de la mémoire ou de tout autre type d'appareil ne sont pas pris en charge.
- L'hibernation de machine virtuelle (VM) n'est pas prise en charge.
- La migration de machine virtuelle (VM) n'est pas prise en charge.
- La transmission d'un appareil via PCI Passthrough ou USB Passthrough n'est pas prise en charge.

Amazon Linux 2023 Installation et **cloud-init** configuration en cas d'utilisation en dehors d'Amazon EC2

Cette section explique comment installer et configurer une machine virtuelle Amazon Linux 2023 lorsqu'elle n'est pas exécutée directement sur Amazon EC2, par exemple sur KVM ou Hyper-V. VMware

Par défaut, les images d'une machine virtuelle Amazon Linux 2023 ne sont fournies avec aucun mot de passe utilisateur ni clé SSH et obtiendront leur configuration réseau via DHCP sur la première

interface réseau découverte. Cela signifie que par défaut, sans configuration supplémentaire, il n'est pas possible de se connecter à la machine virtuelle résultante.

Ainsi, une certaine forme de configuration doit être fournie à la machine virtuelle. Le mécanisme standard pour effectuer cette opération pour Amazon Linux consiste à utiliser des sources de données `cloud-init`.

Amazon Linux 2023 a été qualifié avec les sources de données suivantes :

NoCloud

Il s'agit de la méthode traditionnelle de configuration d'images sur site via un CD-ROM virtuel contenant une graine ISO9660 image avec fichiers `cloud-init` de configuration.

VMware

Amazon Linux 2023 prend également en charge la configuration d' VMware images exécutées sur vSphere via la source de données VMware spécifique via `VMware guestinfo.userdata` et `guestinfo.metadata`

Note

La configuration des sources de données peut être différente de celle d'Amazon Linux 2. Plus précisément, Amazon Linux 2023 utilise `systemd-networkd` pour sa configuration et nécessite l'utilisation de « Networking Config Version 2 » de `cloud-init`, comme indiqué dans [la documentation sur la configuration réseau de cloud-init](#).

La documentation complète des mécanismes de configuration de `cloud-init` pour la version de `cloud-init` fournie en package dans Amazon Linux 2023 se trouve dans la [documentation en amont pour cloud-init](#).

NoCloud (**seed.iso**) **cloud-init** configuration pour Amazon Linux 2023 sur KVM et VMware

Cette section explique comment créer et utiliser une `seed.iso` image pour configurer Amazon Linux 2023 exécuté sur KVM or VMware. Parce que KVM and VMware les environnements ne disposent pas d'[Amazon EC2 Instance Meta Data Service \(IMDS\)](#), une autre méthode de configuration d'Amazon Linux 2023 est requise, et la fourniture d'une `seed.iso` image est l'une de ces méthodes.

L'image de démarrage `seed.iso` inclut les informations de configuration initiale requises pour démarrer votre nouvelle machine virtuelle, telles que la configuration réseau, le nom d'hôte et les données utilisateur.

 Note

L'image `seed.iso` inclut uniquement les informations de configuration requises pour démarrer la machine virtuelle. Elle n'inclut pas les fichiers de système d'exploitation Amazon Linux 2023.

Pour générer l'image `seed.iso`, vous avez besoin de deux fichiers de configuration, parfois trois :

meta-data

Ce fichier inclut généralement le nom d'hôte de la machine virtuelle.

user-data

Ce fichier configure généralement les comptes utilisateurs, leurs mots de passe, ssh des paires de clés et/ou des mécanismes d'accès. Par défaut, le KVM et les VMware images Amazon Linux 2023 créent un compte `ec2-user` utilisateur. Vous utilisez le fichier de configuration `user-data` pour définir le mot de passe et/ou les clés ssh pour ce compte d'utilisateur par défaut.

network-config (facultatif)

Ce fichier fournit généralement une configuration réseau pour la machine virtuelle qui remplacera celle par défaut. La configuration par défaut consiste à utiliser DHCP sur la première interface réseau disponible.

Création de l'image de disque **seed.iso**

1. Sur Linux ou macOS, créez un nouveau dossier appelé `seedconfig` et accédez à celui-ci.

 Note

Il est possible d'utiliser Windows ou un autre système d'exploitation pour effectuer ces étapes, mais vous devrez rechercher l'outil équivalent à `mkisofs` pour terminer la création de l'image `seed.iso`.

2. Créez le fichier de configuration meta-data.

- a. Créez un nouveau fichier nommé meta-data.
- b. Ouvrez le meta-data fichier à l'aide de votre éditeur préféré et ajoutez ce qui suit, en le *vm-hostname* remplaçant par le nom d'hôte de la machine virtuelle :

```
#cloud-config
local-hostname: vm-hostname
```

- c. Enregistrez et fermez le fichier de configuration meta-data.

3. Créez le fichier de configuration user-data.

- a. Créez un nouveau fichier nommé user-data.
- b. Ouvrez le fichier user-data à l'aide de l'éditeur de votre choix et ajoutez ce qui suit, en effectuant les remplacements nécessaires :

```
#cloud-config
#vim:syntax=yaml
users:
# A user by the name 'ec2-user' is created in the image by default.
- default
- name: ec2-user
ssh_authorized_keys:
- ssh-rsa ssh-key
# In the above line, replace ssh key with the content of your ssh public key.
```

- c. Vous pouvez éventuellement ajouter d'autres comptes utilisateurs au fichier user-data de configuration.

De même, vous pouvez créer des comptes d'utilisateur supplémentaires et spécifier leurs mécanismes d'accès, mots de passe et paires de clés. Pour plus d'informations sur les directives prises en charge, consultez la [documentation en amont pour cloud-init](#).

- d. Enregistrez et fermez le fichier de configuration user-data.

4. (Facultatif) Créez le fichier de configuration network-config.

- a. Créez un nouveau fichier nommé network-config.
- b. Ouvrez le fichier network-config à l'aide de l'éditeur de votre choix et ajoutez ce qui suit, en remplaçant les différentes adresses IP par celles qui conviennent à votre configuration.

```
#cloud-config
version: 2
ethernets:
  enp1s0:
    addresses:
      - 192.168.122.161/24
    gateway4: 192.168.122.1
    nameservers:
      addresses: 192.168.122.1
```

 Note

cloud-initla configuration du réseau fournit des mécanismes permettant de faire face aux MAC adresse de l'interface au lieu de spécifier le nom de l'interface qui peut changer en fonction de la configuration de la machine virtuelle. Ces fonctionnalités cloud-init (et bien d'autres) de configuration réseau sont décrites plus en détail dans la [documentation Network Config Version 2 en amont pour cloud-init](#).

- c. Enregistrez et fermez le fichier de configuration network-config.
5. Créez l'image disque seed.iso à l'aide des fichiers de configuration meta-data, user-data et facultatifs network-config lors des étapes précédentes.

Selon le système d'exploitation sur lequel vous créez l'image de disque seed.iso, procédez comme indiqué ci-après.

- Sur les systèmes Linux, utilisez un outil comme **mkisofs** ou **genisoimage** pour créer le fichier complet seed.iso. Accédez au dossier seedconfig et exécutez la commande suivante :

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
```

- Si vous utilisez un network-config, incluez-le dans l'invocation de **mkisofs** :

```
$ mkisofs -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data
network-config
```

- Sur les systèmes macOS, vous pouvez utiliser un outil comme **hdiutil** pour générer le fichier final seed.iso. Comme **hdiutil** utilise un nom de chemin plutôt qu'une liste de

fichiers, la même invocation peut être utilisée, qu'un fichier de configuration `network-config` ait été créé ou non.

```
$ hdiutil makehybrid -o seed.iso -hfs -joliet -iso -default-volume-name cidata seedconfig/
```

6. Le `seed.iso` fichier obtenu peut désormais être joint à votre nouvelle machine virtuelle Amazon Linux 2023 à l'aide d'un lecteur de CD-ROM virtuel `cloud-init` afin de le retrouver au premier démarrage et d'appliquer la configuration au système.

VMware **cloud-init** configuration de `guestinfo` pour on AL2023 VMware

VMware les environnements ne disposent pas du [service de métadonnées d'instance Amazon EC2 \(IMDS\)](#), une autre méthode de configuration AL2023 est donc requise. Cette section décrit comment utiliser un mécanisme de configuration alternatif au lecteur de CD-ROM `seed.iso` virtuel disponible dans VMware vSphere.

Cette méthode de configuration utilise le VMware `extraconfig` mécanisme pour fournir des données de configuration à `cloud-init`. Pour chacune des clés suivantes, une **keyname.encoding** propriété correspondante doit être fournie.

Les clés suivantes peuvent être fournies au VMware `extraconfig` mécanisme.

guestinfo.metadata

JSON ou YAML contenant des métadonnées `cloud-init`

guestinfo.userdata

Un document YAML contenant des données utilisateur `cloud-init` au format `cloud-config`.

guestinfo.vendordata (facultatif)

YAML contenant les données du `cloud-init` fournisseur

Les propriétés d'encodage correspondantes (`guestinfo.metadata.encoding`, `guestinfo.userdata.encoding` et `guestinfo.vendordata.encoding`) peuvent contenir :

base64

Le contenu de la propriété est encodé en `base64`.

gzip+base64

Le contenu de la propriété est compressé avec gzip après l'encodage en base64.

Note

La `seed.iso` méthode prend en charge un fichier de `network-config` configuration distinct (facultatif). `VMwareguestinfo` diffère dans la manière dont la configuration réseau est fournie. Des informations supplémentaires sont fournies dans la section suivante.

Si une configuration réseau explicite est souhaitée, elle doit être intégrée dans `metadata` sous la forme de deux propriétés YAML ou JSON :

network

Contient la configuration réseau codée au format JSON ou YAML.

network.encoding

Contient le codage des données de configuration réseau ci-dessus. Les encodages `cloud-init` pris en charge sont les mêmes que pour les données `guestinfo` : `base64` et `gzip+base64`.

Exemple Utilisation de l'outil VMware vSphere **govc** CLI pour transmettre la configuration avec **guestinfo**

1. Préparez les fichiers de `network-config` configuration `meta-data`, `user-data`, et facultatifs, comme décrit dans [NoCloud \(seed.iso\) cloud-init configuration pour Amazon Linux 2023 sur KVM et VMware](#).
2. Convertissez les fichiers de configuration dans des formats utilisables par `VMwareguestinfo`.

```
# 'meta-data', 'user-data' and 'network-config' are the configuration
# files in the same format that would be used by a NoCloud (seed.iso)
# data source, read them and convert them to VMware guestinfo
#
# The VM_NAME variable is assumed to be set to the name of the VM
# It is assumed that the necessary govc environment (credentials etc...) are
# already set

metadata=$(cat "meta-data")
```

```

userdata=$(cat "user-data")
if [ -e "network-config" ] ; then
    # We need to embed the network config inside the meta-data
    netconf=$(base64 -w0 "network-config")
    metadata=$(printf "%s\nnetwork: %s\nnetwork.encoding: base64" "$metadata"
"$netconf")
fi
metadata=$(base64 -w0 <<< "$metadata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.metadata="$metadata" \
    -e guestinfo.metadata.encoding="base64"
userdata=$(base64 -w0 <<< "$userdata")
govc vm.change -vm "$VM_NAME" \
    -e guestinfo.userdata="$userdata" \
    -e guestinfo.userdata.encoding="base64"

```

Comparaison des packages installés sur l'AMI standard Amazon Linux 2023 avec l'image AL2 KVM 023

Comparaison des RPMs présents sur l'AMI standard AL2 023 par rapport aux RPMs présents sur l'image KVM AL2 023.

Package	AMI	KVM
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2,0,32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo-cdn		2023,6.20241031
amazon-linux-repo-s3	2023,6.20241031	

Package	AMI	KVM
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3,3,987,0	3,3,987,0
amd-ucode-firmware	20210208 (novembre)	20210208 (novembre)
at	3,1,23	3,1,23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3,0.6	3,0.6
audit-libs	3,0.6	3,0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2,15,30	2,15,30
basesystem	11	11
bash	5.2,15	5.2,15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1,07.1	1,07.1
bind-libs	9,18,28	9,18,28
bind-license	9,18,28	9,18,28
bind-utils	9,18,28	9,18,28
binutils	2,39	2,39
boost-filesystem	1,75,0	1,75,0

Package	AMI	KVM
boost-system	1,75,0	1,75,0
boost-thread	1,75,0	1,75,0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onpre		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8,32	8,32
coreutils-common	8,32	8,32
cpio	2,13	2,13
cracklib	2,9,6	2,9,6
cracklib-dicts	2,9,6	2,9,6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428

Package	AMI	KVM
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2,127	2,127
cyrus-sasl-plain	2,127	2,127
dbus	1,12,28	1,12,28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1,12,28	1,12,28
dbus-libs	1,12,28	1,12,28
device-mapper	1,02,185	1,02,185
device-mapper-libs	1,02,185	1,02,185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2

Package	AMI	KVM
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1,46,5	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,46,5	1,46,5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38
efivar-libs	38	38

Package	AMI	KVM
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5,15	5,15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5,39	5,39
file-libs	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2,9,9	2,9,9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1,19	1,19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0

Package	AMI	KVM
glib2	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34
glibc-all-langpacks	2,34	2,34
glibc-common	2,34	2,34
glibc-gconv-extra	2,34	2,34
glibc-locale-source	2,34	2,34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1,20,7	1,20,7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2,06	2,06
grub2-efi-aa64-ec2	2,06 (aarch64)	2,06 (aarch64)
grub2-efi-x64-ec2	2,06 (x86_64)	2,06 (x86_64)
grub2-pc		2,06 (x86_64)
grub2-pc-modules	2,06	2,06 (novembre)
grub2-tools	2,06	2,06

Package	AMI	KVM
grub2-tools-minimal	2,06	2,06
grubby	8,40	8,40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3,23	3,23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-GB	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-US	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,384	0,384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10,09	10,09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1

Package	AMI	KVM
jq	1.7.1	
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6,112	6,112
kernel-libbpf	6,112	6,112
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023,6.20241031
kernel-livepatch-r epo-s3	2023,6.20241031	
kernel-modules-extra		6,112
kernel-modules-ext ra-common		6,112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6,112	6,112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0,9,7	0,9,7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3

Package	AMI	KVM
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0,3,111	0,3,111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	27/12/2017	27/12/2017
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0,11	0,11
libblkid	2,37,4	2,37,4
libcap	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	0,1,20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5,3,28	5,3,28
libdhash	0,5,0	
libdnf	0,69,0	0,69,0

Package	AMI	KVM
libeconf	0,4,0	0,4,0
libedit	3.1	3.1
libev	4,33	4,33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2,37,4	2,37,4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmacalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0,13	0,13
libmnl	1.0.4	1.0.4

Package	AMI	KVM
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1,59,0	1,59,0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0,2.1	0,2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0,21,1	0,21,1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0,15	0,15
librepo	1.14,5	1.14,5
libreport-filessystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13

Package	AMI	KVM
libsmartcols	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22
libss	1,46,5	1,46,5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4,19,0	4,19,0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0,9,10	0,9,10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2,37,4	2,37,4
libuv	1,47,0	1,47,0

Package	AMI	KVM
libverto	0,3.2	0,3.2
libverto-libev	0,3.2	0,3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-wheel	20210208 (novembre)	20210208 (novembre)
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0,9,29	0,9,29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsf	4,94,0	4,94,0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5,10	5,10
microcode_ctl	2,1 (x86_64)	2,1 (x86_64)
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2

Package	AMI	KVM
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0,52,21	0,52,21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4,35,0	4,35,0
nss	3,90,0	3,90,0
nss-softokn	3,90,0	3,90,0
nss-softokn-freebl	3,90,0	3,90,0
nss-sysinit	3,90,0	3,90,0
nss-util	3,90,0	3,90,0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2,0,14	2,0,14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2,4,57	2,4,57
openssh	8,7 p1	8,7 p1

Package	AMI	KVM
openssh-clients	8,7 p1	8,7 p1
openssh-server	8,7 p1	8,7 p1
openssl	3,0.8	3,0.8
openssl-libs	3,0.8	3,0.8
openssl-pkcs11	0,4,12	0,4,12
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1,33	1,33
perl-DynaLoader	1,47	1,47

Package	AMI	KVM
perl-Encode	3,15	3,15
perl-Errno	1,30	1,30
perl-Exporter	5,74	5,74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2,18	2,18
perl-File-stat	1,09	1,09
perl-File-Temp	0,231,100	0,231,100
perl-Getopt-Long	2,52	2,52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0,60,800	0,60,800
perl-interpreter	5,32.1	5,32.1
perl-IO	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1,21	1,21
perl-libs	5,32.1	5,32.1
perl-MIME-Base64	3,16	3,16
perl-mro	1,23	1,23
perl-overload	1,31	1,31
perl-overloading	0,02	0,02

Package	AMI	KVM
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1,07	1,07
perl-podlators	4,14	4,14
perl-Pod-Perldoc	3,28,01	3,28,01
perl-Pod-Simple	3,42	3,42
perl-Pod-Usage	2,01	2,01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2,032	2,032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3,21	3,21
perl-subs	1,03	1,03
perl-Symbol	1,08	1,08
perl-Term-ANSIColor	5,01	5,01
perl-Term-Cap	1,17	1,17
perl-Text-ParseWords	3,30	3,30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021,0726	2021,0726
perl-Time-Local	1,300	1,300

Package	AMI	KVM
perl-vars	1,05	1,05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
polycoreutils	3.4	3.4
polycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1,18	1,18
procps-ng	3.3,17	3.3,17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23,4	23,4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3,9,16	3,9,16
python3-attrs	20,3,0	20,3,0
python3-audit	3,0.6	3,0.6
python3-awscrt	0,19,19	0,19,19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14,5	1.14,5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0

Package	AMI	KVM
python3-colorama	0,4,4	0,4,4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36,0,1	36,0,1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2,18	1.2,18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0,69,0	0,69,0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1,21	1,21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jjsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0,1,20	0,1,20
python3-libdnf	0,69,0	0,69,0

Package	AMI	KVM
python3-libs	3,9,16	3,9,16
python3-libselinux	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0,1,6	0,1,6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3,11	3,11
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-too lkit	3,0,24	3,0,24
python3-pycparser	2,20	2,20
python3-pyrsistent	0,17.3	0,17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1

Package	AMI	KVM
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0,16.6	0,16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0,12	0,12
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59,6,0	59,6,0
python3-setuptools-wheel	59,6,0	59,6,0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1,25,10	1,25,10
python3-wcwidth	0,2,5	0,2,5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4,06	4,06
quota-nls	4,06	4,06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6,14	6,14
rootfiles	8.1	8.1

Package	AMI	KVM
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38,1,45	38,1,45
selinux-policy-targeted	38,1,45	38,1,45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4,9	4,9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0
sssd-client	2.9.4	2.9.4

Package	AMI	KVM
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1,9,15	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12,5.6	12,5.6
systemd	252,23	252,23
systemd-libs	252,23	252,23
systemd-networkd	252,23	252,23
systemd-pam	252,23	252,23
systemd-resolved	252,23	252,23
systemd-udev	252,23	252,23
system-release	2023,6.20241031	2023,6.20241031
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020,3	2020,3
tcpdump	4,99,1	4,99,1
tcsh	6,24,07	6,24,07
time	1.9	1.9

Package	AMI	KVM
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2,37,4	2,37,4
util-linux-core	2,37,4	2,37,4
vim-common	9,0.2153	9,0.2153
vim-data	9,0.2153	9,0.2153
vim-enhanced	9,0.2153	9,0.2153
vim-filesystem	9,0.2153	9,0.2153
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2,21	2,21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfspgrog	5,18,0	5,18,0
xxd	9,0.2153	9,0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5

Package	AMI	KVM
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Comparaison des packages installés sur l'AMI standard Amazon Linux 2023 avec l'image VMware OVA AL2 023

Comparaison du RPMs présent sur l'AMI standard AL2 023 par rapport au RPMs présent sur l'image VMware OVA AL2 023.

Package	AMI	VMware OVULES
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2,0,32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.5.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo- cdn		2023,6.20241031

Package	AMI	VMware OVULES
amazon-linux-repo-s3	2023,6.20241031	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3,3,987,0	3,3,987,0
amd-ucode-firmware	20210208	20210208
at	3,1,23	3,1,23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3,0.6	3,0.6
audit-libs	3,0.6	3,0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2,15,30	2,15,30
basesystem	11	11
bash	5.2,15	5.2,15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1,07.1	1,07.1
bind-libs	9,18,28	9,18,28
bind-license	9,18,28	9,18,28
bind-utils	9,18,28	9,18,28
binutils	2,39	2,39

Package	AMI	VMware OVULES
boost-filesystem	1,75,0	1,75,0
boost-system	1,75,0	1,75,0
boost-thread	1,75,0	1,75,0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,68	2023,2,68
c-ares	1.19.1	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onp rem		22.2.2
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8,32	8,32
coreutils-common	8,32	8,32
cpio	2,13	2,13
cracklib	2,9,6	2,9,6
cracklib-dicts	2,9,6	2,9,6
crontabs	1.11	1.11

Package	AMI	VMware OVULES
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2,127	2,127
cyrus-sasl-plain	2,127	2,127
dbus	1,12,28	1,12,28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1,12,28	1,12,28
dbus-libs	1,12,28	1,12,28
device-mapper	1,02,185	1,02,185
device-mapper-libs	1,02,185	1,02,185
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0

Package	AMI	VMware OVULES
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1,46,5	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,46,5	1,46,5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38

Package	AMI	VMware OVULES
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5,15	5,15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5,39	5,39
file-libs	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse3		3.10.4
fuse3-libs		3.10.4
fuse-common		3.10.4
fuse-libs	2,9,9	2,9,9
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1,19	1,19

Package	AMI	VMware OVULES
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34
glibc-all-langpacks	2,34	2,34
glibc-common	2,34	2,34
glibc-gconv-extra	2,34	2,34
glibc-locale-source	2,34	2,34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1,20,7	1,20,7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4
grub2-common	2,06	2,06
grub2-efi-x64-ec2	2,06	2,06

Package	AMI	VMware OVULES
grub2-pc		2,06
grub2-pc-modules	2,06	2,06
grub2-tools	2,06	2,06
grub2-tools-minimal	2,06	2,06
grubby	8,40	8,40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3,23	3,23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-GB	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-US	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,384	0,384
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10,09	10,09
iproute	6.10.0	6.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0

Package	AMI	VMware OVULES
jansson	2.14	2.14
jemalloc	5.2.1	5.2.1
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6,112	6,112
kernel-libbpf	6,112	6,112
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023,6.20241031
kernel-livepatch-r epo-s3	2023,6.20241031	
kernel-modules-extra		6,112
kernel-modules-ext ra-common		6,112
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6,112	6,112
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29

Package	AMI	VMware OVULES
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0,9,7	0,9,7
krb5-libs	1.21.3	1.21.3
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0,3,111	0,3,111
libarchive	3.7.4	3.7.4
libargon2	27/12/2017	27/12/2017
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0,11	0,11
libblkid	2,37,4	2,37,4
libcap	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	0,1,20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0

Package	AMI	VMware OVULES
libdb	5,3,28	5,3,28
libdhash	0,5,0	
libdnf	0,69,0	0,69,0
libeconf	0,4,0	0,4,0
libedit	3.1	3.1
libev	4,33	4,33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2,37,4	2,37,4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmacalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	

Package	AMI	VMware OVULES
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0,13	0,13
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4
libmspack		0,1,1
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1,59,0	1,59,0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0,2,1	0,2,1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0,21,1	0,21,1
libpwquality	1.4.4	1.4.4
libref_array	0,15	0,15
librepo	1.14,5	1.14,5
libreport-filessystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4

Package	AMI	VMware OVULES
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13
libsmartcols	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22
libss	1,46,5	1,46,5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4,19,0	4,19,0
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libtool-ltdl		2.4.7

Package	AMI	VMware OVULES
libunistring	0,9,10	0,9,10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2,37,4	2,37,4
libuv	1,47,0	1,47,0
libverto	0,3.2	0,3.2
libverto-libev	0,3.2	0,3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libxslt		1,134
libyaml	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5
linux-firmware-whe nce	20210208	20210208
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0,9,29	0,9,29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4,94,0	4,94,0
lua-libs	5.4.4	5.4.4
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4

Package	AMI	VMware OVULES
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5,10	5,10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0,52,21	0,52,21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4,35,0	4,35,0
nss	3,90,0	3,90,0
nss-softokn	3,90,0	3,90,0
nss-softokn-freebl	3,90,0	3,90,0
nss-sysinit	3,90,0	3,90,0
nss-util	3,90,0	3,90,0
ntsysv	1.15	1.15

Package	AMI	VMware OVULES
numactl-libs	2,0,14	2,0,14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2,4,57	2,4,57
openssh	8,7 p1	8,7 p1
openssh-clients	8,7 p1	8,7 p1
openssh-server	8,7 p1	8,7 p1
openssl	3,0.8	3,0.8
openssl-libs	3,0.8	3,0.8
openssl-pkcs11	0,4,12	0,4,12
open-vm-tools		12.3.0
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80
pciutils	3.7.0	3.7.0

Package	AMI	VMware OVULES
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1,33	1,33
perl-DynaLoader	1,47	1,47
perl-Encode	3,15	3,15
perl-Errno	1,30	1,30
perl-Exporter	5,74	5,74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2,18	2,18
perl-File-stat	1,09	1,09
perl-File-Temp	0,231,100	0,231,100
perl-Getopt-Long	2,52	2,52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0,60,800	0,60,800
perl-interpreter	5,32.1	5,32.1

Package	AMI	VMware OVULES
perl-I0	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1,21	1,21
perl-libs	5,32.1	5,32.1
perl-MIME-Base64	3,16	3,16
perl-mro	1,23	1,23
perl-overload	1,31	1,31
perl-overloading	0,02	0,02
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1,07	1,07
perl-podlators	4,14	4,14
perl-Pod-Perldoc	3,28,01	3,28,01
perl-Pod-Simple	3,42	3,42
perl-Pod-Usage	2,01	2,01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2,032	2,032
perl-srpm-macros	1	1
perl-Storable	3,21	3,21

Package	AMI	VMware OVULES
perl-subvars	1,03	1,03
perl-Symbol	1,08	1,08
perl-Term-ANSIColor	5,01	5,01
perl-Term-Cap	1,17	1,17
perl-Text-ParseWords	3,30	3,30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021,0726	2021,0726
perl-Time-Local	1,300	1,300
perl-vars	1,05	1,05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1,18	1,18
procps-ng	3.3,17	3.3,17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23,4	23,4
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212

Package	AMI	VMware OVULES
python3	3,9,16	3,9,16
python3-attrs	20,3,0	20,3,0
python3-audit	3,0.6	3,0.6
python3-awscrt	0,19,19	0,19,19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14,5	1.14,5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0,4,4	0,4,4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36,0,1	36,0,1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2,18	1.2,18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1
python3-hawkey	0,69,0	0,69,0
python3-idna	2.10	2.10

Package	AMI	VMware OVULES
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1,21	1,21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0,1,20	0,1,20
python3-libdnf	0,69,0	0,69,0
python3-libs	3,9,16	3,9,16
python3-libselenium	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0,1,6	0,1,6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3,11	3,11
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2

Package	AMI	VMware OVULES
python3-prompt-toolkit	3,0,24	3,0,24
python3-pycparser	2,20	2,20
python3-pyrsistent	0,17.3	0,17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0,16.6	0,16.6
python3-ruamel-yaml-clib	0,12	0,12
python3-setuptools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59,6,0	59,6,0
python3-setuptools-wheel	59,6,0	59,6,0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235
python3-urllib3	1,25,10	1,25,10
python3-wcwidth	0,2,5	0,2,5

Package	AMI	VMware OVULES
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4,06	4,06
quota-nls	4,06	4,06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6,14	6,14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0
sed	4.8	4.8
selinux-policy	38,1,45	38,1,45

Package	AMI	VMware OVULES
selinux-policy-targeted	38,1,45	38,1,45
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4,9	4,9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	6.8	6.8
sudo	1,9,15	1,9,15
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12,5.6	12,5.6
systemd	252,23	252,23
systemd-libs	252,23	252,23
systemd-networkd	252,23	252,23
systemd-pam	252,23	252,23
systemd-resolved	252,23	252,23
systemd-udev	252,23	252,23
system-release	2023,6.20241031	2023,6.20241031

Package	AMI	VMware OVULES
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020,3	2020,3
tcpdump	4,99,1	4,99,1
tcsh	6,24,07	6,24,07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2,37,4	2,37,4
util-linux-core	2,37,4	2,37,4
vim-common	9,0.2153	9,0.2153
vim-data	9,0.2153	9,0.2153
vim-enhanced	9,0.2153	9,0.2153
vim-filesystem	9,0.2153	9,0.2153
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153
wget	1.21.3	1.21.3
which	2,21	2,21

Package	AMI	VMware OVULES
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfspgrog	5,18,0	5,18,0
xmlsec1		1.2.33
xmlsec1-openssl		1.2.33
xxd	9,0.2153	9,0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Comparaison des packages installés sur l'AMI standard Amazon Linux 2023 avec l'image Hyper-V AL2 023

Comparaison du RPMs présent sur l'AMI standard AL2 023 par rapport au RPMs présent sur l'image Hyper-V AL2 023.

Package	AMI	Hyper-V VHDX
acl	2.3.1	2.3.1
acpid	2,0,32	
alternatives	1.15	1.15
amazon-chrony-config	4.3	
amazon-ec2-net-utils	2.4.1	
amazon-linux-onprem		1.2
amazon-linux-repo-cdn		2023,4.20240319
amazon-linux-repo-s3	2023,4.20240319	
amazon-linux-sb-keys	2023.1	2023.1
amazon-onprem-netw ork		1.2
amazon-rpm-config	228	228
amazon-ssm-agent	3,2.2303.0	3,2.2303.0
at	3,1,23	3,1,23
attr	2.5.1	2.5.1
audit	3,0.6	3,0.6
audit-libs	3,0.6	3,0.6
aws-cfn-bootstrap	2.0	
awscli-2	2.14.5	2.14.5
basesystem	11	11

Package	AMI	Hyper-V VHDX
bash	5.2,15	5.2,15
bash-completion	2.11	2.11
bc	1,07.1	1,07.1
bind-libs	9,16,48	9,16,48
bind-license	9,16,48	9,16,48
bind-utils	9,16,48	9,16,48
binutils	2,39	2,39
boost-filesystem	1,75,0	1,75,0
boost-system	1,75,0	1,75,0
boost-thread	1,75,0	1,75,0
bzip2	1.0.8	1.0.8
bzip2-libs	1.0.8	1.0.8
ca-certificates	2023,2,64	2023,2,64
c-ares	1.19.0	
checkpolicy	3.4	3.4
chkconfig	1.15	1.15
chrony	4.3	4.3
cloud-init	22.2.2	22.2.2
cloud-init-cfg-ec2	22.2.2	
cloud-init-cfg-onpre		22.2.2

Package	AMI	Hyper-V VHDX
cloud-utils-growpart	0,31	0,31
coreutils	8,32	8,32
coreutils-common	8,32	8,32
cpio	2,13	2,13
cracklib	2,9,6	2,9,6
cracklib-dicts	2,9,6	2,9,6
crontabs	1.11	1.11
crypto-policies	20220428	20220428
crypto-policies-scripts	20220428	20220428
cryptsetup	2.6.1	2.6.1
cryptsetup-libs	2.6.1	2.6.1
curl-minimal	8.5.0	8.5.0
cyrus-sasl-lib	2,127	2,127
cyrus-sasl-plain	2,127	2,127
dbus	1,12,28	1,12,28
dbus-broker	32	32
dbus-common	1,12,28	1,12,28
dbus-libs	1,12,28	1,12,28
device-mapper	1,02,185	1,02,185
device-mapper-libs	1,02,185	1,02,185

Package	AMI	Hyper-V VHDX
diffutils	3.8	3.8
dnf	4.14.0	4.14.0
dnf-data	4.14.0	4.14.0
dnf-plugin-release-notification	1.2	1.2
dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
dnf-plugin-support-info	1.2	1.2
dnf-utils	4.3.0	4.3.0
dosfstools	4.2	4.2
dracut	055	055
dracut-config-ec2	3.0	
dracut-config-generic	055	055
dwz	0,14	0,14
dyninst	10.2.1	10.2.1
e2fsprogs	1,46,5	1,46,5
e2fsprogs-libs	1,46,5	1,46,5
ec2-hibinit-agent	1.0.8	
ec2-instance-connect	1.1	
ec2-instance-connect-selinux	1.1	

Package	AMI	Hyper-V VHDX
ec2-utils	2.2.0	
ed	1.14.2	1.14.2
efi-filesystem	5	5
efi-srpm-macros	5	5
efivar	38	38
efivar-libs	38	38
elfutils-debuginfod-client	0.188	0.188
elfutils-default-yama-scope	0.188	0.188
elfutils-libelf	0.188	0.188
elfutils-libs	0.188	0.188
ethtool	5,15	5,15
expat	2.5.0	2.5.0
file	5,39	5,39
file-libs	5,39	5,39
filesystem	3,14	3,14
findutils	4.8.0	4.8.0
fonts-srpm-macros	2.0.5	2.0.5
fstrm	0.6.1	0.6.1
fuse-libs	2,9,9	2,9,9

Package	AMI	Hyper-V VHDX
gawk	5.1.0	5.1.0
gdbm-libs	1,19	1,19
gdisk	1.0.8	1.0.8
gettext	0,21	0,21
gettext-libs	0,21	0,21
ghc-srpm-macros	1.5.0	1.5.0
glib2	2,74,7	2,74,7
glibc	2,34	2,34
glibc-all-langpacks	2,34	2,34
glibc-common	2,34	2,34
glibc-gconv-extra	2,34	2,34
glibc-locale-source	2,34	2,34
gmp	6.2.1	6.2.1
gnupg2-minimal	2.3.7	2.3.7
gnutls	3.8.0	3.8.0
go-srpm-macros	3.2.0	3.2.0
gpgme	1.15.1	1.15.1
gpm-libs	1,20,7	1,20,7
grep	3.8	3.8
groff-base	1.22.4	1.22.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
grub2-common	2,06	2,06
grub2-efi-x64-ec2	2,06	2,06
grub2-pc		2,06
grub2-pc-modules	2,06	2,06
grub2-tools	2,06	2,06
grub2-tools-minimal	2,06	2,06
grubby	8,40	8,40
gssproxy	0.8.4	0.8.4
gzip	1.12	1.12
hostname	3,23	3,23
hunspell	1.7.0	1.7.0
hunspell-en	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-GB	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-en-US	0,20140811,1	0,20140811,1
hunspell-filesystem	1.7.0	1.7.0
hwdata	0,353	0,353
hyperv-daemons		0
hyperv-daemons-lic ense		0
hypervfcopyd		0
hypervkvpd		0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
hyperv-tools		0
hypervvssd		0
info	6.7	6.7
inih	49	49
initscripts	10,09	10,09
iproute	5.10.0	5.10.0
iputils	20210202	20210202
irqbalance	1.9.0	1.9.0
jansson	2.14	2.14
jitterentropy	3.4.1	3.4.1
jq	1.7.1	1.7.1
json-c	0,14	0,14
kbd	2.4.0	2.4.0
kbd-misc	2.4.0	2.4.0
kernel	6,179	6,179
kernel-livepatch-r epo-cdn		2023,4.20240319
kernel-livepatch-r epo-s3	2023,4.20240319	
kernel-modules-extra		6,179

Package	AMI	Hyper-V VHDX
kernel-modules-extra-common		6,179
kernel-srpm-macros	1.0	1.0
kernel-tools	6,179	6,179
keyutils	1.6.3	1.6.3
keyutils-libs	1.6.3	1.6.3
kmod	29	29
kmod-libs	29	29
kpatch-runtime	0,9,7	0,9,7
krb5-libs	1,21	1,21
less	608	608
libacl	2.3.1	2.3.1
libaio	0,3,111	0,3,111
libarchive	3.5.3	3.5.3
libargon2	27/12/2017	27/12/2017
libassuan	2.5.5	2.5.5
libattr	2.5.1	2.5.1
libbasicobjects	0,11	0,11
libblkid	2,37,4	2,37,4
libcap	2,48	2,48
libcap-ng	0.8.2	0.8.2

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libcbor	0.7.0	0.7.0
libcollection	0.7.0	0.7.0
libcom_err	1,46,5	1,46,5
libcomps	0,1,20	0,1,20
libconfig	1.7.2	1.7.2
libcurl-minimal	8.5.0	8.5.0
libdb	5,3,28	5,3,28
libdhash	0,5,0	
libdnf	0,69,0	0,69,0
libeconf	0,4,0	0,4,0
libedit	3.1	3.1
libev	4,33	4,33
libevent	2.1.12	2.1.12
libfdisk	2,37,4	2,37,4
libffi	3.4.4	3.4.4
libfido2	1.10.0	1.10.0
libgcc	11.4.1	11.4.1
libgcrypt	1.10.2	1.10.2
libgomp	11.4.1	11.4.1
libgpg-error	1,42	1,42

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libibverbs	48,0	48,0
libidn2	2.3.2	2.3.2
libini_config	1.3.1	1.3.1
libkcapi	1.4.0	1.4.0
libkcapi-hmaccalc	1.4.0	1.4.0
libldb	2.6.2	
libmaxminddb	1.5.2	1.5.2
libmetalink	0,13	0,13
libmnl	1.0.4	1.0.4
libmodulemd	2.13.0	2.13.0
libmount	2,37,4	2,37,4
libnfsidmap	2.5.4	2.5.4
libnghttp2	1,57,0	1,57,0
libnl3	3.5.0	3.5.0
libpath_utils	0,2.1	0,2.1
libpcap	1.10.1	1.10.1
libpipeline	1.5.3	1.5.3
libpkgconf	1.8.0	1.8.0
libpsl	0,21,1	0,21,1
libpwquality	1.4.4	1.4.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libref_array	0,15	0,15
librepo	1.14,5	1.14,5
libreport-filesystem	2.15.2	2.15.2
libseccomp	2.5.3	2.5.3
libselinux	3.4	3.4
libselinux-utils	3.4	3.4
libsemanage	3.4	3.4
libsepol	3.4	3.4
libsigsegv	2,13	2,13
libsmartcols	2,37,4	2,37,4
libsolv	0,7,22	0,7,22
libss	1,46,5	1,46,5
libsss_certmap	2.9.4	
libsss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_nss_idmap	2.9.4	2.9.4
libsss_sudo	2.9.4	
libstdc++	11.4.1	11.4.1
libstoragegmt	1.9.4	1.9.4
libtalloc	2.3.4	
libtasn1	4,19,0	4,19,0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
libtdb	1.4.7	
libtevent	0.13.0	
libtextstyle	0,21	0,21
libtirpc	1.3.3	1.3.3
libunistring	0,9,10	0,9,10
libuser	0,63	0,63
libutempter	1.2.1	1.2.1
libuuid	2,37,4	2,37,4
libuv	1,47,0	1,47,0
libverto	0,3.2	0,3.2
libverto-libev	0,3.2	0,3.2
libxcrypt	4.4.33	4.4.33
libxml2	2.10.4	2.10.4
libyaml	0,2,5	0,2,5
libzstd	1.5.5	1.5.5
lm_sensors-libs	3.6.0	3.6.0
lmdb-libs	0,9,29	0,9,29
logrotate	3.20.1	3.20.1
lsof	4,94,0	4,94,0
lua-libs	5.4.4	5.4.4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
lua-srpm-macros	1	1
lz4-libs	1.9.4	1.9.4
man-db	2.9.3	2.9.3
man-pages	5,10	5,10
microcode_ctl	2.1	2.1
mpfr	4.1.0	4.1.0
nano	5.8	5.8
ncurses	6.2	6.2
ncurses-base	6.2	6.2
ncurses-libs	6.2	6.2
nettle	3.8	3.8
net-tools	2.0	2.0
newt	0,52,21	0,52,21
nfs-utils	2.5.4	2.5.4
npth	1.6	1.6
nspr	4,35,0	4,35,0
nss	3,90,0	3,90,0
nss-softokn	3,90,0	3,90,0
nss-softokn-freebl	3,90,0	3,90,0
nss-sysinit	3,90,0	3,90,0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
nss-util	3,90,0	3,90,0
ntsysv	1.15	1.15
numactl-libs	2,0,14	2,0,14
ocaml-srpm-macros	6	6
oniguruma	6.9.7.1	6.9.7.1
openblas-srpm-macros	2	2
openldap	2,4,57	2,4,57
openssh	8,7 p1	8,7 p1
openssh-clients	8,7 p1	8,7 p1
openssh-server	8,7 p1	8,7 p1
openssl	3,0.8	3,0.8
openssl-libs	3,0.8	3,0.8
openssl-pkcs11	0,4,12	0,4,12
os-prober	1,77	1,77
p11-kit	0,24.1	0,24.1
p11-kit-trust	0,24.1	0,24.1
package-notes-srpm-macros	0.4	0.4
pam	1.5.1	1.5.1
parted	3.4	3.4
passwd	0,80	0,80

Package	AMI	Hyper-V VHDX
pciutils	3.7.0	3.7.0
pciutils-libs	3.7.0	3.7.0
pcre2	10,40	10,40
pcre2-syntax	10,40	10,40
perl-Carp	1,50	1,50
perl-Class-Struct	0,66	0,66
perl-constant	1,33	1,33
perl-DynaLoader	1,47	1,47
perl-Encode	3,15	3,15
perl-Errno	1,30	1,30
perl-Exporter	5,74	5,74
perl-Fcntl	1.13	1.13
perl-File-Basename	2,85	2,85
perl-File-Path	2,18	2,18
perl-File-stat	1,09	1,09
perl-File-Temp	0,231,100	0,231,100
perl-Getopt-Long	2,52	2,52
perl-Getopt-Std	1.12	1.12
perl-HTTP-Tiny	0,078	0,078
perl-if	0,60,800	0,60,800

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-interpreter	5,32.1	5,32.1
perl-IO	1,43	1,43
perl-IPC-Open3	1,21	1,21
perl-libs	5,32.1	5,32.1
perl-MIME-Base64	3,16	3,16
perl-mro	1,23	1,23
perl-overload	1,31	1,31
perl-overloading	0,02	0,02
perl-parent	0,238	0,238
perl-PathTools	3,78	3,78
perl-Pod-Escapes	1,07	1,07
perl-podlators	4,14	4,14
perl-Pod-Perldoc	3,28,01	3,28,01
perl-Pod-Simple	3,42	3,42
perl-Pod-Usage	2,01	2,01
perl-POSIX	1,94	1,94
perl-Scalar-List-Utils	1,56	1,56
perl-SelectSaver	1.02	1.02
perl-Socket	2,032	2,032
perl-srpm-macros	1	1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
perl-Storable	3,21	3,21
perl-subvars	1,03	1,03
perl-Symbol	1,08	1,08
perl-Term-ANSIColor	5,01	5,01
perl-Term-Cap	1,17	1,17
perl-Text-ParseWords	3,30	3,30
perl-Text-Tabs+Wrap	2021,0726	2021,0726
perl-Time-Local	1,300	1,300
perl-vars	1,05	1,05
pkgconf	1.8.0	1.8.0
pkgconf-m4	1.8.0	1.8.0
pkgconf-pkg-config	1.8.0	1.8.0
policycoreutils	3.4	3.4
policycoreutils-python-utils	3.4	
popt	1,18	1,18
procps-ng	3.3,17	3.3,17
protobuf-c	1.4.1	1.4.1
psacct	6.6.4	6.6.4
psmisc	23,4	23,4

Package	AMI	Hyper-V VHDX
publicsuffix-list-dafsa	20240212	20240212
python3	3,9,16	3,9,16
python3-attrs	20,3,0	20,3,0
python3-audit	3,0.6	3,0.6
python3-awscrt	0,19,19	0,19,19
python3-babel	2.9.1	2.9.1
python3-cffi	1.14,5	1.14,5
python3-chardet	4.0.0	4.0.0
python3-colorama	0,4,4	0,4,4
python3-configobj	5.0.6	5.0.6
python3-cryptography	36,0,1	36,0,1
python3-daemon	2.3.0	
python3-dateutil	2.8.1	2.8.1
python3-dbus	1.2,18	1.2,18
python3-distro	1.5.0	1.5.0
python3-dnf	4.14.0	4.14.0
python3-dnf-plugins-core	4.3.0	4.3.0
python3-docutils	0,16	0,16
python3-gpg	1.15.1	1.15.1

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-hawkey	0,69,0	0,69,0
python3-idna	2.10	2.10
python3-jinja2	2.11.3	2.11.3
python3-jmespath	0.10.0	0.10.0
python3-jsonpatch	1,21	1,21
python3-jsonpointer	2.0	2.0
python3-jsonschema	3.2.0	3.2.0
python3-libcomps	0,1,20	0,1,20
python3-libdnf	0,69,0	0,69,0
python3-libs	3,9,16	3,9,16
python3-libselenium	3.4	3.4
python3-libsemanage	3.4	3.4
python3-libstorage mgmt	1.9.4	1.9.4
python3-lockfile	0.12.2	
python3-markupsafe	1.1.1	1.1.1
python3-netifaces	0,1,6	0,1,6
python3-oauthlib	3.0.2	3.0.2
python3-pip-wheel	21.3.1	21.3.1
python3-ply	3,11	3,11

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-policycore utils	3.4	3.4
python3-prettytable	0.7.2	0.7.2
python3-prompt-too lkit	3,0,24	3,0,24
python3-pycparser	2,20	2,20
python3-pyrsistent	0,17.3	0,17.3
python3-pyserial	3.4	3.4
python3-pysocks	1.7.1	1.7.1
python3-pytz	2022.7.1	2022.7.1
python3-pyyaml	5.4.1	5.4.1
python3-requests	2.25.1	2.25.1
python3-rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
python3-ruamel-yaml	0,16.6	0,16.6
python3-ruamel-yaml- clib	0,12	0,12
python3-setools	4.4.1	4.4.1
python3-setuptools	59,6,0	59,6,0
python3-setuptools- wheel	59,6,0	59,6,0
python3-six	1.15.0	1.15.0
python3-systemd	235	235

Package	AMI	Hyper-V VHDX
python3-urllib3	1,25,10	1,25,10
python3-wcwidth	0,2,5	0,2,5
python-chevron	0.13.1	
python-srpm-macros	3.9	3.9
quota	4,06	4,06
quota-nls	4,06	4,06
readline	8.1	8.1
rng-tools	6,14	6,14
rootfiles	8.1	8.1
rpcbind	1.2.6	1.2.6
rpm	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-build-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-selinux	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-plugin-systemd-inhibit	4.16.1.3	4.16.1.3
rpm-sign-libs	4.16.1.3	4.16.1.3
rsync	3.2.6	3.2.6
rust-srpm-macros	21	21
sbsigntools	0.9.4	0.9.4
screen	4.8.0	4.8.0

Package	AMI	Hyper-V VHDX
sed	4.8	4.8
selinux-policy	37,22	37,22
selinux-policy-targeted	37,22	37,22
setup	2.13.7	2.13.7
shadow-utils	4,9	4,9
slang	2.3.2	2.3.2
sqlite-libs	3,40,0	3,40,0
sssd-client	2.9.4	2.9.4
sssd-common	2.9.4	
sssd-kcm	2.9.4	
sssd-nfs-idmap	2.9.4	
strace	5,16	5,16
sudo	1.9.14	1.9.14
sysctl-defaults	1.0	1.0
sysstat	12,5.6	12,5.6
systemd	252,16	252,16
systemd-libs	252,16	252,16
systemd-networkd	252,16	252,16
systemd-pam	252,16	252,16
systemd-resolved	252,16	252,16

Package	AMI	Hyper-V VHDX
systemd-udev	252,16	252,16
system-release	2023,4.20240319	2023,4.20240319
systemtap-runtime	4.8	4.8
tar	1,34	1,34
tbb	2020,3	2020,3
tcpdump	4,99,1	4,99,1
tcsh	6,24,07	6,24,07
time	1.9	1.9
traceroute	2.1.3	2.1.3
tzdata	2024a	2024a
unzip	6.0	6.0
update-motd	2.2	2.2
userspace-rcu	0.12.1	0.12.1
util-linux	2,37,4	2,37,4
util-linux-core	2,37,4	2,37,4
vim-common	9,0.2153	9,0.2153
vim-data	9,0.2153	9,0.2153
vim-enhanced	9,0.2153	9,0.2153
vim-filesystem	9,0.2153	9,0.2153
vim-minimal	9,0.2153	9,0.2153

Package	AMI	Hyper-V VHDX
wget	1.21.3	1.21.3
which	2,21	2,21
words	3.0	3.0
xfsdump	3.1.11	3.1.11
xfspgrog	5,18,0	5,18,0
xxd	9,0.2153	9,0.2153
xxhash-libs	0.8.0	0.8.0
xz	5.2.5	5.2.5
xz-libs	5.2.5	5.2.5
yum	4.14.0	4.14.0
zip	3.0	3.0
zlib	1.2.11	1.2.11
zram-generator	1.1.2	
zram-generator-def aults	1.1.2	
zstd	1.5.5	1.5.5

Identification des instances et des versions d'Amazon Linux

Il peut être important de pouvoir déterminer quelle distribution Linux et quelle version de cette distribution est une image ou une instance de système d'exploitation. Amazon Linux fournit des mécanismes permettant d'identifier Amazon Linux par rapport aux autres distributions Linux, ainsi que de déterminer de quelle version d'Amazon Linux il s'agit de l'image.

Cette section couvre les différentes méthodes qui peuvent être utilisées, leurs limites, et passe en revue quelques exemples de leur utilisation.

Rubriques

- [Utilisation de la os-release norme](#)
- [Spécifique à Amazon Linux](#)
- [Exemple de code pour la détection du système d'exploitation](#)

Utilisation de la **os-release** norme

Amazon Linux est conforme à la [os-release norme](#) d'identification des distributions Linux. Ce fichier fournit des informations lisibles par machine concernant l'identification du système d'exploitation et les informations de version.

Note

La norme indique que `/etc/os-release` l'analyse doit être tentée en premier, suivie de `/usr/lib/os-release`. Il faut veiller à suivre la norme concernant les noms et les chemins des fichiers.

Rubriques

- [Principales différences d'identification](#)
- [Types de champs : lisibles par machine ou lisibles par l'homme](#)
- [Exemples `/etc/os-release`](#)
- [Comparaison avec d'autres distributions](#)

Principales différences d'identification

Le se `os-release` trouve à `/etc/os-release`, et s'il n'est pas présent, à `/usr/lib/os-release`. Consultez la [os-releasenorme](#) pour obtenir des informations complètes.

La méthode la plus fiable pour déterminer si une instance exécute Amazon Linux est de cocher le ID champs `os-release`.

Le moyen le plus fiable de faire la distinction entre les versions consiste à cocher le `VERSION_ID` champ dans `os-release` :

- AMI Amazon Linux : `VERSION_ID` contient une version basée sur la date (par exemple, `2018.03`)
- AL2: `VERSION_ID="2"`
- AL2023 : `VERSION_ID="2023"`

Note

N'oubliez pas qu'`VERSION_ID` il s'agit d'un champ lisible par machine destiné à un usage programmatique, alors qu'`PRETTY_NAME` il est conçu pour être affiché aux utilisateurs. Consultez [the section called “Types de champs”](#) pour plus d'informations sur les types de champs.

Types de champs : lisibles par machine ou lisibles par l'homme

Le `/etc/os-release` fichier (ou `/usr/lib/os-release` s'il `/etc/os-release` n'existe pas) contient deux types de champs : les champs lisibles par machine destinés à un usage programmatique et les champs lisibles par l'homme destinés à être présentés aux utilisateurs.

Champs lisibles par machine

Ces champs utilisent des formats standardisés et sont destinés à être traités par des scripts, des gestionnaires de packages et d'autres outils automatisés. Ils ne contiennent que des lettres minuscules, des chiffres et une ponctuation limitée (points, traits de soulignement et tirets).

- ID— Identifiant du système d'exploitation. Amazon Linux `amzn` l'utilise dans toutes les versions, ce qui le distingue des autres distributions telles que Debian (`debian`), Ubuntu (`ubuntu`) ou Fedora (`fedora`)

- `VERSION_ID`— Version du système d'exploitation pour une utilisation programmatique (par exemple, `2023`)
- `ID_LIKE`— Liste séparée par des espaces des distributions associées (par exemple,) `fedora`
- `VERSION_CODENAME`— Nom de code de publication pour les scripts (par exemple,) `karoo`
- `VARIANT_ID`— Identifiant de variante pour les décisions programmatiques
- `BUILD_ID`— Identifiant de build pour les images du système
- `IMAGE_ID`— Identifiant d'image pour les environnements conteneurisés
- `PLATFORM_ID`— Identifiant de plateforme (par exemple, `platform:a12023`)

Champs lisibles par l'homme

Ces champs sont destinés à être affichés aux utilisateurs et peuvent contenir des espaces, des majuscules et du texte descriptif. Ils doivent être utilisés lors de la présentation des informations du système d'exploitation dans les interfaces utilisateur.

- `NAME`— Nom du système d'exploitation à afficher (par exemple, `Amazon Linux`)
- `PRETTY_NAME`— Nom complet du système d'exploitation avec version à afficher (par exemple, `Amazon Linux 2023.8.20250721`)
- `VERSION`— Informations de version adaptées à la présentation par l'utilisateur
- `VARIANT`— Nom de la variante ou de l'édition à afficher (par exemple, `Server Edition`)

Autres champs d'information

Ces champs fournissent des métadonnées supplémentaires sur le système d'exploitation :

- `HOME_URL`— URL de la page d'accueil du projet
- `DOCUMENTATION_URL`— URL de la documentation
- `SUPPORT_URL`— URL des informations de support
- `BUG_REPORT_URL`— URL de signalement de bogue
- `VENDOR_NAME`— Nom du fournisseur
- `VENDOR_URL`— URL du fournisseur
- `SUPPORT_END`— End-of-support date au YYYY-MM-DD format
- `CPE_NAME`— Identifiant d'énumération de plate-forme commune

- **ANSI_COLOR**— Code couleur ANSI pour l'affichage du terminal

Lorsque vous écrivez des scripts ou des applications qui doivent identifier Amazon Linux par programmation, utilisez les champs lisibles par machine tels que `et. ID VERSION_ID`. Lorsque vous affichez des informations sur le système d'exploitation aux utilisateurs, utilisez des champs lisibles par l'homme tels que `PRETTY_NAME`.

Exemples `/etc/os-release`

Le contenu du `/etc/os-release` fichier varie selon les versions d'Amazon Linux :

AL2023

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2023"
ID="amzn"
ID_LIKE="fedora"
VERSION_ID="2023"
PLATFORM_ID="platform:al2023"
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2023.8.20250721"
ANSI_COLOR="0;33"
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2023"
HOME_URL="https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.aws.amazon.com/linux/"
SUPPORT_URL="https://aws.amazon.com/premiumsupport/"
BUG_REPORT_URL="https://github.com/amazonlinux/amazon-linux-2023"
VENDOR_NAME="AWS"
VENDOR_URL="https://aws.amazon.com/"
SUPPORT_END="2029-06-30"
```

AL2

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux"
VERSION="2"
ID="amzn"
ID_LIKE="centos rhel fedora"
```

```
VERSION_ID="2"  
PRETTY_NAME="Amazon Linux 2"  
ANSI_COLOR="0;33"  
CPE_NAME="cpe:2.3:o:amazon:amazon_linux:2"  
HOME_URL="https://amazonlinux.com/"  
SUPPORT_END="2026-06-30"
```

Amazon Linux AMI

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Amazon Linux AMI"  
VERSION="2018.03"  
ID="amzn"  
ID_LIKE="rhel fedora"  
VERSION_ID="2018.03"  
PRETTY_NAME="Amazon Linux AMI 2018.03"  
ANSI_COLOR="0;33"  
CPE_NAME="cpe:/o:amazon:linux:2018.03:ga"  
HOME_URL="http://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/"
```

Comparaison avec d'autres distributions

Pour comprendre comment Amazon Linux s'intègre dans l'écosystème Linux au sens large, comparez son `/etc/os-release` format à celui d'autres distributions majeures :

Fedora

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
NAME="Fedora Linux"  
VERSION="42 (Container Image)"  
RELEASE_TYPE=stable  
ID=fedora  
VERSION_ID=42  
VERSION_CODENAME=""  
PLATFORM_ID="platform:f42"  
PRETTY_NAME="Fedora Linux 42 (Container Image)"  
ANSI_COLOR="0;38;2;60;110;180"  
LOGO=fedora-logo-icon
```

```
CPE_NAME="cpe:/o:fedoraproject:fedora:42"
DEFAULT_HOSTNAME="fedora"
HOME_URL="https://fedoraproject.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://docs.fedoraproject.org/en-US/fedora/f42/system-
administrators-guide/"
SUPPORT_URL="https://ask.fedoraproject.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugzilla.redhat.com/"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_BUGZILLA_PRODUCT_VERSION=42
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="Fedora"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION=42
SUPPORT_END=2026-05-13
VARIANT="Container Image"
VARIANT_ID=container
```

Debian

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
```

Ubuntu

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/os-release
```

```
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.2 LTS"
NAME="Ubuntu"
VERSION_ID="24.04"
VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
VERSION_CODENAME=noble
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
```

```
BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
UBUNTU_CODENAME=noble
LOGO=ubuntu-logo
```

Remarquez comment les champs lisibles par machine fournissent une identification cohérente entre les distributions :

- **ID**— Identifie de manière unique le système d'exploitation : `amzn` pour Amazon Linux, `fedora` pour Fedora, `debian` pour Debian, `ubuntu` pour Ubuntu
- **ID_LIKE**— Affiche les relations de distribution : Amazon Linux utilise `fedora` (AL2023) ou `centos` `rhel` `fedora` (AL2), tandis qu'Ubuntu affiche `debian` pour indiquer son héritage Debian
- **VERSION_ID**— Fournit des informations de version analysables par machine : `2023` pour AL2 023, pour Fedora, `42` pour Debian, pour Ubuntu `12` `24.04`

En revanche, les champs lisibles par l'homme sont conçus pour être affichés aux utilisateurs :

- **NAME**— Nom du système d'exploitation convivial : `Amazon Linux`, `Fedora Linux`, `Debian GNU/Linux`, `Ubuntu`
- **PRETTY_NAME**— Nom d'affichage complet avec version : `Amazon Linux 2023.8.20250721`, `Fedora Linux 42 (Container Image)`, `Debian GNU/Linux 12 (bookworm)`, `Ubuntu 24.04.2 LTS`
- **VERSION**— Version lisible par l'homme avec un contexte supplémentaire tel que des noms de code ou des types de versions

Lorsque vous écrivez des scripts multiplateformes, utilisez toujours les champs lisibles par machine (**ID**, **VERSION_ID**, **ID_LIKE**) pour la logique et les décisions, et utilisez les champs lisibles par l'homme (**PRETTY_NAME**, **NAME**) uniquement pour afficher des informations aux utilisateurs.

Spécifique à Amazon Linux

Certains fichiers spécifiques à Amazon Linux peuvent être utilisés pour identifier Amazon Linux et sa version. Le nouveau code doit utiliser la [/etc/os-release](#) norme afin d'être compatible avec les distributions croisées. L'utilisation de fichiers spécifiques à Amazon Linux est déconseillée.

Rubriques

- [le fichier `/etc/system-release` ;](#)
- [Fichier d'identification d'image](#)
- [Exemples de fichiers spécifiques à Amazon Linux](#)

le fichier `/etc/system-release` ;

Amazon Linux contient un fichier `/etc/system-release` qui spécifie la version actuelle qui est installée. Ce fichier est mis à jour à l'aide des gestionnaires de packages et sur Amazon, Linux fait partie du `system-release` package. Bien que certaines autres distributions comme Fedora aient également ce fichier, il n'est pas présent dans les distributions basées sur Debian comme Ubuntu.

Note

Le `/etc/system-release` fichier contient une chaîne lisible par l'homme et ne doit pas être utilisé par programmation pour identifier un système d'exploitation ou une version. Utilisez plutôt les champs lisibles par machine `/etc/os-release` (ou `/usr/lib/os-release` s'ils `/etc/os-release` n'existent pas).

Amazon Linux contient également une version lisible par machine `/etc/system-release` qui suit la spécification CPE (Common Platform Enumeration) figurant dans le fichier `/etc/system-release-cpe`

Fichier d'identification d'image

Chaque image Amazon Linux contient un `/etc/image-id` fichier unique qui fournit des informations supplémentaires sur l'image d'origine telle que générée par l'équipe Amazon Linux. Ce fichier est spécifique à Amazon Linux et ne se trouve pas dans d'autres distributions Linux telles que Debian, Ubuntu ou Fedora. Ce fichier contient les informations suivantes sur l'image :

- `image_name`, `image_version`, `image_arch` — Valeurs issues de la recette de construction utilisée pour créer l'image.
- `image_stamp` — Valeur hexadécimale aléatoire unique qui a été générée pendant la création de l'image.
- `image_date` — L'heure UTC de création de l'image, au `YYYYMMDDhhmmss` format.
- `recipe_name`, `recipe_id` — Le nom et l'ID de la recette de construction utilisée pour créer l'image.

Exemples de fichiers spécifiques à Amazon Linux

Les sections suivantes fournissent des exemples de fichiers d'identification spécifiques à Amazon Linux pour chaque version majeure d'Amazon Linux.

Note

Dans n'importe quel code du monde réel, `/usr/lib/os-release` doit être utilisé si le `/etc/os-release` fichier n'existe pas.

AL2023

Les exemples suivants montrent les fichiers d'identification pour AL2 023.

Exemple de `/etc/image-id` pour AL2 023 :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="al2023-container"  
image_version="2023"  
image_arch="x86_64"  
image_file="al2023-container-2023.8.20250721.2-x86_64"  
image_stamp="822b-1a9e"  
image_date="20250719211531"  
recipe_name="al2023 container"  
recipe_id="89b25f7b-be82-2215-a8eb-6e63-0830-94ea-658d41c4"
```

Exemple de `/etc/system-release` pour AL2 023 :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

```
Amazon Linux release 2023.8.20250721 (Amazon Linux)
```

AL2

Les exemples suivants présentent les fichiers d'identification pour AL2.

Exemple de `/etc/image-id` pour AL2 :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="amzn2-container-raw"  
image_version="2"  
image_arch="x86_64"  
image_file="amzn2-container-raw-2.0.20250721.2-x86_64"  
image_stamp="4126-16ad"  
image_date="20250721225801"  
recipe_name="amzn2 container"  
recipe_id="948422df-a4e6-5fc8-ba89-ef2e-0e1f-e1bb-16f84087"
```

Exemple de `/etc/system-release` pour AL2 :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

```
Amazon Linux release 2 (Karoo)
```

AMI Amazon Linux

Les exemples suivants présentent les fichiers d'identification de l'AMI Amazon Linux.

Exemple d'AMI `/etc/image-id` pour Amazon Linux :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/image-id
```

```
image_name="amzn-container-minimal"  
image_version="2018.03"  
image_arch="x86_64"  
image_file="amzn-container-minimal-2018.03.0.20231218.0-x86_64"  
image_stamp="407d-5ef3"  
image_date="20231218203210"  
recipe_name="amzn container"  
recipe_id="b1e7635e-14e3-dd57-b1ab-7351-edd0-d9e0-ca6852ea"
```

Exemple d'AMI `/etc/system-release` pour Amazon Linux :

```
[ec2-user ~]$ cat /etc/system-release
```

```
Amazon Linux AMI release 2018.03
```


Exemple de code pour la détection du système d'exploitation

Les exemples suivants montrent comment détecter par programmation le système d'exploitation et sa version à l'aide du fichier `/etc/os-release` (ou `/usr/lib/os-release` s'il `/etc/os-release` n'existe pas). Ces exemples montrent comment faire la distinction entre Amazon Linux et les autres distributions, ainsi que comment utiliser le `ID_LIKE` champ pour déterminer les familles de distribution.

Le script ci-dessous est implémenté dans plusieurs langages de programmation différents, et chaque implémentation produira le même résultat.

Shell

```
#!/bin/bash

# Function to get a specific field from os-release file
get_os_release_field() {
    local field="$1"
    local os_release_file

    # Find the os-release file
    if [ -f /etc/os-release ]; then
        os_release_file='/etc/os-release'
    elif [ -f /usr/lib/os-release ]; then
        os_release_file='/usr/lib/os-release'
    else
        echo "Error: os-release file not found" >&2
        return 1
    fi

    # Source the file in a subshell and return the requested field.
    #
    # A subshell means that variables from os-release are only available
    # within the subshell, and the main script environment remains clean.
    (
        . "$os_release_file"
        eval "echo \"\$${field}\""
    )
}

is_amazon_linux() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "amzn" ]
}
```

```

}

is_fedora() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "fedora" ]
}

is_ubuntu() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "ubuntu" ]
}

is_debian() {
    [ "$(get_os_release_field ID)" = "debian" ]
}

# Function to check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL,
etc.)
is_like_fedora() {
    local id="$(get_os_release_field ID)"
    local id_like="$(get_os_release_field ID_LIKE)"
    [ "$id" = "fedora" ] || [[ "$id_like" == *"fedora"* ]]
}

# Function to check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)
is_like_debian() {
    local id="$(get_os_release_field ID)"
    local id_like="$(get_os_release_field ID_LIKE)"
    [ "$id" = "debian" ] || [[ "$id_like" == *"debian"* ]]
}

# Get the main fields we'll use multiple times
ID="$(get_os_release_field ID)"
VERSION_ID="$(get_os_release_field VERSION_ID)"
PRETTY_NAME="$(get_os_release_field PRETTY_NAME)"
ID_LIKE="$(get_os_release_field ID_LIKE)"

echo "Operating System Detection Results:"
echo "====="
echo "Is Amazon Linux: $(is_amazon_linux && echo YES || echo NO)"
echo "Is Fedora: $(is_fedora && echo YES || echo NO)"
echo "Is Ubuntu: $(is_ubuntu && echo YES || echo NO)"
echo "Is Debian: $(is_debian && echo YES || echo NO)"
echo "Is like Fedora: $(is_like_fedora && echo YES || echo NO)"
echo "Is like Debian: $(is_like_debian && echo YES || echo NO)"
echo

```

```

echo "Detailed OS Information:"
echo "======"
echo "ID: $ID"
echo "VERSION_ID: $VERSION_ID"
echo "PRETTY_NAME: $PRETTY_NAME"
[ -n "$ID_LIKE" ] && echo "ID_LIKE: $ID_LIKE"

# Amazon Linux specific information
if is_amazon_linux; then
    echo ""
    echo "Amazon Linux Version Details:"
    echo "======"
    case "$VERSION_ID" in
        2018.03)
            echo "Amazon Linux AMI (version 1)"
            ;;
        2)
            echo "Amazon Linux 2"
            ;;
        2023)
            echo "Amazon Linux 2023"
            ;;
        *)
            echo "Unknown Amazon Linux version: $VERSION_ID"
            ;;
    esac

    # Check for Amazon Linux specific files
    [ -f /etc/image-id ] && echo "Amazon Linux image-id file present"
fi

```

Python 3.7-3.9

```

#!/usr/bin/env python3

import os
import sys

def parse_os_release():
    """Parse the os-release file and return a dictionary of key-value pairs."""
    os_release_data = {}

    # Try /etc/os-release first, then /usr/lib/os-release

```

```
for path in ['/etc/os-release', '/usr/lib/os-release']:
    if os.path.exists(path):
        try:
            with open(path, 'r') as f:
                for line in f:
                    line = line.strip()
                    if line and not line.startswith('#') and '=' in line:
                        key, value = line.split('=', 1)
                        # Remove quotes if present
                        value = value.strip('"\'')
                        os_release_data[key] = value
                return os_release_data
        except IOError:
            continue

print("Error: os-release file not found")
sys.exit(1)

def is_amazon_linux(os_data):
    """Check if this is Amazon Linux."""
    return os_data.get('ID') == 'amzn'

def is_fedora(os_data):
    """Check if this is Fedora."""
    return os_data.get('ID') == 'fedora'

def is_ubuntu(os_data):
    """Check if this is Ubuntu."""
    return os_data.get('ID') == 'ubuntu'

def is_debian(os_data):
    """Check if this is Debian."""
    return os_data.get('ID') == 'debian'

def is_like_fedora(os_data):
    """Check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL, etc.)."""
    if os_data.get('ID') == 'fedora':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'fedora' in id_like

def is_like_debian(os_data):
    """Check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)."""
    if os_data.get('ID') == 'debian':
```

```
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'debian' in id_like

def main():
    # Parse os-release file
    os_data = parse_os_release()

    # Display results
    print("Operating System Detection Results:")
    print("=====")
    print(f"Is Amazon Linux: {'YES' if is_amazon_linux(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Fedora: {'YES' if is_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Ubuntu: {'YES' if is_ubuntu(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Debian: {'YES' if is_debian(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Fedora: {'YES' if is_like_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Debian: {'YES' if is_like_debian(os_data) else 'NO'}")

    # Additional information
    print()
    print("Detailed OS Information:")
    print("=====")
    print(f"ID: {os_data.get('ID', '')}")
    print(f"VERSION_ID: {os_data.get('VERSION_ID', '')}")
    print(f"PRETTY_NAME: {os_data.get('PRETTY_NAME', '')}")
    if os_data.get('ID_LIKE'):
        print(f"ID_LIKE: {os_data.get('ID_LIKE')}")

    # Amazon Linux specific information
    if is_amazon_linux(os_data):
        print()
        print("Amazon Linux Version Details:")
        print("=====")
        version_id = os_data.get('VERSION_ID', '')
        if version_id == '2018.03':
            print("Amazon Linux AMI (version 1)")
        elif version_id == '2':
            print("Amazon Linux 2")
        elif version_id == '2023':
            print("Amazon Linux 2023")
        else:
            print(f"Unknown Amazon Linux version: {version_id}")

    # Check for Amazon Linux specific files
```

```
    if os.path.exists('/etc/image-id'):
        print("Amazon Linux image-id file present")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Python 3.10+

```
#!/usr/bin/env python3

import os
import sys
import platform

def is_amazon_linux(os_data):
    """Check if this is Amazon Linux."""
    return os_data.get('ID') == 'amzn'

def is_fedora(os_data):
    """Check if this is Fedora."""
    return os_data.get('ID') == 'fedora'

def is_ubuntu(os_data):
    """Check if this is Ubuntu."""
    return os_data.get('ID') == 'ubuntu'

def is_debian(os_data):
    """Check if this is Debian."""
    return os_data.get('ID') == 'debian'

def is_like_fedora(os_data):
    """Check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL, etc.)."""
    if os_data.get('ID') == 'fedora':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'fedora' in id_like

def is_like_debian(os_data):
    """Check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)."""
    if os_data.get('ID') == 'debian':
        return True
    id_like = os_data.get('ID_LIKE', '')
    return 'debian' in id_like
```

```
def main():
    # Parse os-release file using the standard library function (Python 3.10+)
    try:
        os_data = platform.freedesktop_os_release()
    except OSError:
        print("Error: os-release file not found")
        sys.exit(1)

    # Display results
    print("Operating System Detection Results:")
    print("=====")
    print(f"Is Amazon Linux: {'YES' if is_amazon_linux(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Fedora: {'YES' if is_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Ubuntu: {'YES' if is_ubuntu(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is Debian: {'YES' if is_debian(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Fedora: {'YES' if is_like_fedora(os_data) else 'NO'}")
    print(f"Is like Debian: {'YES' if is_like_debian(os_data) else 'NO'}")

    # Additional information
    print()
    print("Detailed OS Information:")
    print("=====")
    print(f"ID: {os_data.get('ID', '')}")
    print(f"VERSION_ID: {os_data.get('VERSION_ID', '')}")
    print(f"PRETTY_NAME: {os_data.get('PRETTY_NAME', '')}")
    if os_data.get('ID_LIKE'):
        print(f"ID_LIKE: {os_data.get('ID_LIKE')}")

    # Amazon Linux specific information
    if is_amazon_linux(os_data):
        print()
        print("Amazon Linux Version Details:")
        print("=====")
        version_id = os_data.get('VERSION_ID', '')
        if version_id == '2018.03':
            print("Amazon Linux AMI (version 1)")
        elif version_id == '2':
            print("Amazon Linux 2")
        elif version_id == '2023':
            print("Amazon Linux 2023")
        else:
            print(f"Unknown Amazon Linux version: {version_id}")
```

```
# Check for Amazon Linux specific files
if os.path.exists('/etc/image-id'):
    print("Amazon Linux image-id file present")

if __name__ == '__main__':
    main()
```

Perl

```
#!/usr/bin/env perl

use strict;
use warnings;

# Function to parse the os-release file and return a hash of key-value pairs
sub parse_os_release {
    my %os_release_data;

    # Try /etc/os-release first, then /usr/lib/os-release
    my @paths = ('/etc/os-release', '/usr/lib/os-release');

    for my $path (@paths) {
        if (-f $path) {
            if (open(my $fh, '<', $path)) {
                while (my $line = <$fh>) {
                    chomp $line;
                    next if $line =~ /\s*$/ || $line =~ /\s*#/;

                    if ($line =~ /^(([^=]+)=(.*)$/) {
                        my ($key, $value) = ($1, $2);
                        # Remove quotes if present
                        $value =~ s/^[\'"]|[\']$//g;
                        $os_release_data{$key} = $value;
                    }
                }
                close($fh);
                return %os_release_data;
            }
        }
    }

    die "Error: os-release file not found\n";
}
```



```
# Function to check if this is Amazon Linux
sub is_amazon_linux {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data{ID} // '') eq 'amzn';
}

# Function to check if this is Fedora
sub is_fedora {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data{ID} // '') eq 'fedora';
}

# Function to check if this is Ubuntu
sub is_ubuntu {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data{ID} // '') eq 'ubuntu';
}

# Function to check if this is Debian
sub is_debian {
    my %os_data = @_;
    return ($os_data{ID} // '') eq 'debian';
}

# Function to check if this is like Fedora (includes Amazon Linux, CentOS, RHEL,
etc.)
sub is_like_fedora {
    my %os_data = @_;
    return 1 if ($os_data{ID} // '') eq 'fedora';
    my $id_like = $os_data{ID_LIKE} // '';
    return $id_like =~ /fedora/;
}

# Function to check if this is like Debian (includes Ubuntu and derivatives)
sub is_like_debian {
    my %os_data = @_;
    return 1 if ($os_data{ID} // '') eq 'debian';
    my $id_like = $os_data{ID_LIKE} // '';
    return $id_like =~ /debian/;
}

# Main execution
my %os_data = parse_os_release();
```

```

# Display results
print "Operating System Detection Results:\n";
print "=====\n";
print "Is Amazon Linux: " . (is_amazon_linux(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Fedora: " . (is_fedora(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Ubuntu: " . (is_ubuntu(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is Debian: " . (is_debian(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is like Fedora: " . (is_like_fedora(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "Is like Debian: " . (is_like_debian(%os_data) ? "YES" : "NO") . "\n";
print "\n";

# Additional information
print "Detailed OS Information:\n";
print "=====\n";
print "ID: " . ($os_data{ID} // '') . "\n";
print "VERSION_ID: " . ($os_data{VERSION_ID} // '') . "\n";
print "PRETTY_NAME: " . ($os_data{PRETTY_NAME} // '') . "\n";
print "ID_LIKE: " . ($os_data{ID_LIKE} // '') . "\n" if $os_data{ID_LIKE};

# Amazon Linux specific information
if (is_amazon_linux(%os_data)) {
    print "\n";
    print "Amazon Linux Version Details:\n";
    print "=====\n";
    my $version_id = $os_data{VERSION_ID} // '';

    if ($version_id eq '2018.03') {
        print "Amazon Linux AMI (version 1)\n";
    } elsif ($version_id eq '2') {
        print "Amazon Linux 2\n";
    } elsif ($version_id eq '2023') {
        print "Amazon Linux 2023\n";
    } else {
        print "Unknown Amazon Linux version: $version_id\n";
    }

    # Check for Amazon Linux specific files
    if (-f '/etc/image-id') {
        print "Amazon Linux image-id file present\n";
    }
}

```

Lorsqu'il est exécuté sur différents systèmes, le script produit le résultat suivant :

AL2023

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2023
PRETTY_NAME: Amazon Linux 2023.8.20250721
ID_LIKE: fedora

Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux 2023
Amazon Linux image-id file present
```

AL2

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2
PRETTY_NAME: Amazon Linux 2
ID_LIKE: centos rhel fedora
```

```
Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux 2
Amazon Linux image-id file present
```

Amazon Linux AMI

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: YES
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: amzn
VERSION_ID: 2018.03
PRETTY_NAME: Amazon Linux AMI 2018.03
ID_LIKE: rhel fedora

Amazon Linux Version Details:
=====
Amazon Linux AMI (version 1)
Amazon Linux image-id file present
```

Ubuntu

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: YES
Is Debian: NO
Is like Fedora: NO
Is like Debian: YES

Detailed OS Information:
=====
ID: ubuntu
VERSION_ID: 24.04
```

```
PRETTY_NAME: Ubuntu 24.04.2 LTS
ID_LIKE: debian
```

Debian

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: NO
Is Ubuntu: NO
Is Debian: YES
Is like Fedora: NO
Is like Debian: YES

Detailed OS Information:
=====
ID: debian
VERSION_ID: 12
PRETTY_NAME: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
```

Fedora

```
Operating System Detection Results:
=====
Is Amazon Linux: NO
Is Fedora: YES
Is Ubuntu: NO
Is Debian: NO
Is like Fedora: YES
Is like Debian: NO

Detailed OS Information:
=====
ID: fedora
VERSION_ID: 42
PRETTY_NAME: Fedora Linux 42 (Container Image)
```

Disposition du système de fichiers

Cette section couvre la structure du système de fichiers d'un système AL2 023, y compris les détails qui peuvent être spécifiques aux instances ou aux conteneurs basés sur AL2 023. Consultez `file-hierarchy(7)` man page pour plus d'informations.

Rubriques

- [/\(Le répertoire racine\)](#)
- [/boot\(Noyau, initramfs, etc.\)](#)
- [/etc\(Configuration du système\)](#)
- [/home\(Répertoires personnels des utilisateurs\)](#)
- [/root \(root répertoire personnel de l'utilisateur\)](#)
- [/srv\(Charge utile du serveur\)](#)
- [/tmp\(petits fichiers temporaires\)](#)
- [/run\(données d'exécution\)](#)
- [/usr\(Ressources du système\)](#)
- [/var\(Données variables persistantes du système\)](#)

/(Le répertoire racine)

Par défaut, AL2 023 images sont configurées avec un fichier accessible en écriture/, ce qui permet aux utilisateurs privilégiés de créer de nouveaux fichiers et répertoires.

Il est possible de configurer les `systemd` services pour qu'ils utilisent un chemin ou une image différents pour apparaître comme / pour ce service, ainsi que d'imposer des restrictions d'accès sur n'importe quel chemin.

Note

Il est recommandé de configurer les `systemd` services de manière à restreindre ce à quoi ils ont accès. Cela peut inclure l'utilisation de la `ReadOnlyPaths=` directive qui rend ce service en / lecture seule.

Pour plus d'informations sur l'utilisation `systemd` pour restreindre l'accès d'un service au système, consultez le `systemd.exec(5)` man page.

/boot(Noyau, initramfs, etc.)

Par défaut, les images AL2 023 démarrables sont configurées de manière à `/boot` se trouver sur root système de fichiers. Le `/boot` chemin ne concerne que les images de démarrage et n'est donc pas utilisé dans les images de conteneur AL2 023.

Ce répertoire contient les fichiers nécessaires au démarrage de AL2 023, tels que le noyau Linux et initramfs. Le contenu de ce répertoire ne doit être manipulé qu'à l'aide des outils fournis avec le système d'exploitation.

/boot/efi(Partition système EFI)

Par défaut, les images AL2 023 bootables sont configurées avec EFI System cloison en cours de montage `/boot/efi`. Ce système de fichiers est géré par le système d'exploitation et contient le code et la configuration essentiels au démarrage du système.

Ce chemin n'est pas pertinent pour les images de conteneurs.

/etc(Configuration du système)

Le `/etc` répertoire AL2 023 contient la configuration spécifique au système. Par défaut, AL2 023 images sont fournies `/etc` sur le root système de fichiers et accessible en écriture par des utilisateurs privilégiés.

Note

Il est courant que les applications (y compris `systemd`) conservent leur configuration par défaut [/usr\(Ressources du système\)](#), qui peut être remplacée en plaçant la configuration dans. [/etc\(Configuration du système\)](#)

Pour ces applications, le fait de modifier des fichiers [/usr\(Ressources du système\)](#) plutôt que de remplacer la configuration par défaut `/etc` entraînera probablement le remplacement des modifications lors de la mise à jour du package.

/home(Répertoires personnels des utilisateurs)

Les utilisateurs normaux ont leurs répertoires personnels en dessous `/home`, mais le logiciel doit toujours rechercher la variable d'`$HOME` environnement par utilisateur plutôt que de se fier à un modèle tel que `/home/$USER`.

Par défaut, AL2 023 images se trouvent `/home` sur le root système de fichiers, mais le logiciel ne doit pas s'y fier. Il est parfaitement normal que le système d'exploitation soit configuré `/home` pour être un système de fichiers distinct, qui est monté ultérieurement lors du démarrage, ou uniquement après qu'un utilisateur s'est authentifié auprès du système.

Le root le répertoire d'accueil de l'utilisateur n'est [/root \(root répertoire personnel de l'utilisateur\)](#) pas inclus `/home` mais est plutôt disponible au cas où le système de `/home` fichiers ne pourrait pas être monté.

Note

Il est recommandé que les `systemd` services qui n'ont pas besoin d'un `/home` accès en écriture soient configurés avec la `ProtectHome=read-only` directive. Avec cette option, `/home/root`, et `/run/user` sont mis en lecture seule pour le service.

Il est également recommandé que les services qui ne nécessitent aucun `/home` accès soient configurés avec la `ProtectHome=tmpfs` directive, qui exécutera le service dans un sandbox où `/home/root`, et `/run/user` sont des systèmes de fichiers vides en lecture seule `tmpfs`. Pour plus d'informations sur l'utilisation `systemd` pour restreindre l'accès d'un service au système, consultez le `systemd.exec(5)` man page.

/root (root répertoire personnel de l'utilisateur)

Le répertoire personnel du root user est le `/root` répertoire, délibérément séparé de manière à ce qu'il [/home\(Répertoires personnels des utilisateurs\)](#) soit présent dans le cas où il [/home\(Répertoires personnels des utilisateurs\)](#) se trouve sur un système de fichiers qui n'est pas disponible.

La meilleure pratique pour configurer les `systemd` services est la même pour `/root/`
[home\(Répertoires personnels des utilisateurs\)](#).

/srv(Charge utile du serveur)

Le `/srv` répertoire est géré par l'administrateur du système et Amazon Linux 2023 n'impose aucune restriction quant à l'organisation de ce répertoire.

Il est possible de configurer le `/srv` répertoire pour qu'il se trouve sur un système de fichiers distinct, de sorte qu'il ne sera disponible que plus tard au démarrage.

/tmp(petits fichiers temporaires)

Note

Amazon Linux 2023 est différent d'Amazon Linux 2 car, par défaut, /tmp il s'agit désormais tmpfs d'un chemin sur root système de fichiers.

Note

Lors de l'exécution dans un conteneur, c'est généralement la configuration d'exécution de votre conteneur qui dicte si /tmp c'est le castmpfs, ou un chemin sur le disque, et si un processus de nettoyage est en cours d'exécution ou non.

Le /tmp répertoire est destiné aux petits fichiers temporaires dont la taille est limitée. Par défaut, AL2 023 le configure comme un système de tmpfs fichiers avec une limite de taille de 50 % de RAM et un maximum d'un million inodes.

Les applications doivent préférer le chemin indiqué dans la variable d'\$TMPDIRenvironnement/tmp. Les utilisateurs peuvent ensuite définir la variable d'\$TMPDIRenvironnement pour remplacer le chemin qu'une application doit utiliser /tmp

Pour les fichiers temporaires plus volumineux, [/var/tmp](#) il convient de l'utiliser à la place.

Warning

Comme il /tmp est partagé, il est important d'utiliser des méthodes sûres pour créer des fichiers temporaires. Pour plus de détails, consultez la systemd documentation en amont sur [l'utilisation /tmp et la /var/tmp sécurité](#).

Note

Il est recommandé de configurer les systemd services avec la PrivateTmp= directive définie sur yes ou disconnected qui exécute le service dans un sandbox où /tmp [/var/tmp](#) ils ne sont pas partagés avec l'hôte ou d'autres services.

Pour plus d'informations, notamment sur la façon de configurer deux services pour partager les mêmes répertoires temporaires privés, consultez le `systemd.exec(5)` man page.

Le contenu de `/tmp` est généralement nettoyé au démarrage, et les fichiers inutilisés sont régulièrement nettoyés. Par défaut, le processus de nettoyage s'exécute peu après le démarrage, puis tous les jours. Pour plus d'informations sur la façon de configurer le nettoyage des fichiers temporaires, consultez les `tmpfiles.d(5)` `systemd-tmpfiles(8)` man pages de manuel.

Les [`/var/tmp`](#) chemins `/tmp` et sont étroitement liés et existent à des fins différentes.

`/run`(données d'exécution)

Le `/run` répertoire est utilisé par les packages système pour stocker de petites quantités de données d'exécution (telles que des fichiers socket). Il s'agit d'un système de `tmpfs` fichiers accessible en écriture uniquement par des programmes privilégiés.

Le `/run/log` répertoire peut être utilisé par les composants du système pour stocker les connexions, soit avant leur écriture, `/var/log` soit avant que le système de `/var/log` fichiers ne soit disponible.

Le `/run/user/` chemin contient les répertoires d'exécution par utilisateur. Par défaut, il s'agit de systèmes de `tmpfs` fichiers individuels montés `systemd` lorsque l'utilisateur se connecte et effacés lorsque l'utilisateur n'est plus connecté. Conformément à la [spécification du répertoire de base XDG](#), ces chemins ne doivent pas être référencés directement mais via la variable d'`$XDG_RUNTIME_DIR` environnement.

`/usr`(Ressources du système)

La `/usr` hiérarchie concerne les ressources du système d'exploitation fournies par le fournisseur. À l'exception de la [`/usr/local`](#) hiérarchie, rien ne doit modifier quoi que ce soit, `/usr` à l'exception du gestionnaire de packages du système d'exploitation.

Les applications logicielles doivent partir du principe qu'elles `/usr` peuvent être en lecture seule. La `/usr` hiérarchie ne doit pas être utilisée pour les données volatiles. À l'exception de [`/usr/local`](#), la `/usr` hiérarchie ne doit pas être utilisée pour les données ajoutées ou modifiées en dehors de l'installation/suppression des packages, comme le fait le gestionnaire de packages du système d'exploitation. Le gestionnaire de packages du système d'exploitation peut supposer que toute la `/usr` hiérarchie (sauf [`/usr/local`](#)) correspond au même point de montage.

Les logiciels installés en dehors du gestionnaire de packages du système d'exploitation ne doivent pas stocker de données, `/usr` car cela pourrait empêcher toute future invocation du gestionnaire de packages du système d'exploitation. La [`/usr/local`](#) hiérarchie constitue une exception et est réservée aux logiciels extérieurs au gestionnaire de packages du système d'exploitation.

`/usr/bin`(Exécutables)

Fichiers exécutables qui devraient apparaître dans la recherche `$PATH` standard et qu'il est utile d'invoquer depuis un shell. Les démons et exécutables qu'il n'est pas utile d'invoquer depuis un shell vivent plutôt dans ou. `/usr/lib` `/usr/libexec`

`/usr/include`(En-têtes C/C++)

Le `/usr/include` répertoire contient les fichiers d'en-tête C et C++, généralement contenus dans des packages avec le `-devel` suffixe.

`/usr/libet /usr/lib64` (bibliothèques partagées)

Sur Amazon Linux 2023, le `/usr/lib64` chemin est utilisé pour les bibliothèques partagées 64 bits et les données de package qui dépendent de l'architecture. Étant donné que AL2 023 ne prend pas en charge l'espace utilisateur 32 bits, seules les bibliothèques partagées 64 bits sont disponibles.

Le `/usr/lib` chemin concerne les données statiques provenant de packages de système d'exploitation compatibles avec toutes les architectures. Cela peut inclure des exécutables qui ne sont généralement pas invoqués depuis un shell, qui peuvent également être trouvés dans. `/usr/libexec` Les bibliothèques partagées se trouvent dans `/usr/lib64` plutôt que `/usr/lib`.

`/usr/local`(Logiciel installé par l'administrateur système)

Sur Amazon Linux 2023, le `/usr/local` chemin est disponible pour que l'administrateur système puisse y installer des logiciels, des logiciels qui n'appartiennent pas au système d'exploitation et qui ne seront pas modifiés par le système d'exploitation. La `/usr/local` hiérarchie par défaut reflète la `/` hiérarchie.

`/usr/share`(Ressources partagées)

Des ressources partagées telles que la documentation, les polices et les données de fuseau horaire y résident `/usr/share`. Il est courant que diverses spécifications dictent exactement où et dans quel format les données sont stockées dans ce répertoire.

/usr/share/doc(Documentations)

La documentation fournie avec les packages sera stockée dans `/usr/share/doc`.

/var(Données variables persistantes du système)

/var/cache(Cache)

En revanche [/var/lib](#), l'effacement des données n'`/var/cache` entraînera pas de perte de données, car les applications doivent être en mesure de reconstruire leurs `/var/cache` données à partir d'autres sources.

/var/lib(Données système persistantes)

Le `/var/lib` répertoire est utilisé pour les données système persistantes. Les différents composants du système placeront ici des données privées appartenant à ce composant. Au contraire [/var/cache](#), l'effacement des données `/var/lib` entraînera une perte de données.

Par exemple, le serveur de base de données PostgreSQL stockera par défaut les données de base de données dans `/var/lib/pgsql`. La mise en page et les formats de fichier de ces données sont réservés à PostgreSQL, et il s'agit de données persistantes, car si elles étaient effacées, l'utilisateur subirait une perte de données.

/var/log(Journaux persistants)

Ce répertoire est utilisé pour stocker les journaux persistants. Il est recommandé que le logiciel utilise les appels d'`sd_journal_print(3)` API `syslog(3)` or plutôt que de stocker directement les fichiers journaux sous `/var/log`.

Note

En AL2 023 [systemdle journal remplace rsyslog](#), ce qui constitue une différence notable par rapport à la configuration par défaut d'Amazon Linux 2.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la lecture des journaux `journalctl`, consultez la page de [journalctl](#) manuel.

De nombreuses applications utilisent leurs propres mécanismes pour écrire, et parfois faire pivoter, les fichiers journaux trouvés dans `/var/log`. Consultez la documentation de ces applications pour savoir comment configurer leurs fichiers journaux.

`/var/spool`(files d'attente pour le courrier et l'imprimante)

Ce répertoire est utilisé pour les données persistantes telles que les files d'attente de courrier ou d'imprimante.

`/var/tmp`(fichiers temporaires plus volumineux)

Pour les petits fichiers temporaires dont la taille est limitée, vous [/tmp](#) devriez éventuellement les utiliser à la place.

Bien qu'[/tmp](#) soit configuré par défaut pour être un tmpfs volume, `/var/tmp` il est configuré par défaut pour être un chemin sur le système de fichiers racine, et c'est donc l'endroit idéal pour les fichiers temporaires plus volumineux et plus persistants. Par défaut, une tâche de nettoyage est exécutée selon un calendrier régulier qui supprime les fichiers auxquels vous n'avez pas accédé récemment.

Pour plus d'informations sur la façon de configurer le nettoyage des fichiers temporaires, consultez les `tmpfiles.d(5)` `systemd-tmpfiles(8)` man pages de manuel.

Comme c'est [/tmp](#) le cas, les applications doivent préférer le chemin spécifié dans la variable d'`$TMPDIR` environnement `/var/tmp`. Les utilisateurs peuvent ensuite définir la variable d'`$TMPDIR` environnement pour remplacer le chemin qu'une application doit utiliser. `/var/tmp`

Warning

Comme il `/var/tmp` est partagé (tel quel) [/tmp](#), il est important d'utiliser des méthodes sûres pour créer des fichiers temporaires. Pour plus de détails, consultez la `systemd` documentation en amont sur [l'utilisation /tmp et la /var/tmp sécurité](#).

Note

Il est recommandé de configurer les `systemd` services avec la `PrivateTmp=` directive définie sur `yes` ou `disconnected` qui exécute le service dans un sandbox où [/tmp](#) [/var/](#) [tmp](#) ils ne sont pas partagés avec l'hôte ou d'autres services.

Pour plus d'informations, notamment sur la façon de configurer deux services pour partager les mêmes répertoires temporaires privés, consultez le `systemd.exec(5)` man page.

Les [`/var/tmp`](#) chemins [`/tmp`](#) et sont étroitement liés et existent à des fins différentes.

Mise à jour d'AL2023

Il est important de rester à jour avec les versions AL2023 afin de bénéficier des mises à jour de sécurité et des nouvelles fonctionnalités. Avec AL2023, vous pouvez garantir la cohérence entre les versions des packages et les mises à jour dans votre environnement avec [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#).

Warning

`dnf --releasever=latest update` L'exécution n'est pas une bonne pratique et il est probable qu'une mise à jour du système d'exploitation soit testée pour la première fois en production.

Au lieu de l'utiliser `latest`, utilisez une version spécifique de l'AL2023. Cela garantit que vous déployez les mêmes modifications sur les instances de production que celles que vous avez testées précédemment. Par exemple, `dnf --releasever=2023.11.20260526 update` sera toujours mis à jour vers la version 2023.11.20260526.

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour de l'AL2023](#) dans le Guide de l'utilisateur de l'[AL2023](#).

Rubriques

- [Bonnes pratiques pour déployer des mises à jour en toute sécurité](#)
- [Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour](#)
- [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#)
- [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#)
- [Kernel Live Patching est activé AL2023](#)
- [Mise à jour du noyau Linux sur AL2023](#)

Bonnes pratiques pour déployer des mises à jour en toute sécurité

Amazon Linux 2023 (AL2023) possède plusieurs fonctionnalités conçues pour aider à déployer en toute sécurité les mises à jour du système d'exploitation, à savoir ce qui a changé entre les mises à jour et, si nécessaire, à revenir facilement à l'ancienne version. Cette section explore les leçons tirées AWS de plus d'une décennie d'utilisation interne et externe d'Amazon Linux.

⚠ Warning

`dnf --releasever=latest update`L'exécution n'est pas une bonne pratique et il est probable qu'une mise à jour du système d'exploitation soit testée pour la première fois en production.

Au lieu de l'utiliser `latest`, utilisez une version spécifique de l'AL2023. Cela garantit que vous déployez les mêmes modifications sur les instances de production que celles que vous avez testées précédemment. Par exemple, `dnf --releasever=2023.11.20260526 update` sera toujours mis à jour vers la version 2023.11.20260526.

Pour plus d'informations, consultez la section [Mise à jour de l'AL2023](#) dans le Guide de l'utilisateur de l'[AL2023](#).

Si vous ne planifiez pas la sécurité du déploiement des mises à jour du système d'exploitation, l'impact d'une interaction négative inattendue entre votre application/service et une mise à jour du système d'exploitation peut être nettement plus important, jusqu'à une panne totale. Comme pour tout problème logiciel, plus le problème est détecté tôt, moins il peut avoir d'impact sur les utilisateurs finaux.

Il est important de ne pas tomber dans le piège de croire deux choses qui sont fondamentalement fausses :

1. Le fournisseur du système d'exploitation ne commettra jamais d'erreur lors de la mise à jour du système d'exploitation.
2. Le comportement ou l'interface spécifiques du système d'exploitation sur lesquels vous appuyez correspond au comportement et aux interfaces que le fournisseur du système d'exploitation considérerait comme fiables.

c'est-à-dire que le fournisseur du système d'exploitation et vous conviendrez qu'il y a eu un problème avec la mise à jour.

Ne vous fiez pas à de bonnes intentions, mettez en place des systèmes garantissant que la sécurité du déploiement inclut toute mise à jour du système d'exploitation.

Il n'est pas recommandé de tester les nouvelles mises à jour du système d'exploitation en les déployant dans des environnements de production. Il est recommandé de considérer le système d'exploitation comme un autre élément de votre déploiement et d'envisager d'appliquer les

mêmes mécanismes de sécurité de déploiement que vous considérez appropriés pour toute autre modification apportée à un environnement de production.

Il est recommandé de tester toutes les mises à jour du système d'exploitation avant de les déployer sur les systèmes de production. Lors du déploiement, des déploiements échelonnés associés à une bonne surveillance sont recommandés. Les déploiements échelonnés peuvent garantir qu'en cas de problème, même s'il n'est pas immédiat, son impact est limité à un sous-ensemble d'une flotte, et le déploiement ultérieur de la mise à jour peut être interrompu pendant que des recherches plus approfondies et des mesures d'atténuation peuvent être prises.

L'atténuation de tout impact négatif d'une mise à jour du système d'exploitation est souvent la première priorité, suivie de la résolution du problème, où qu'il se trouve. Lorsque l'introduction d'une mise à jour du système d'exploitation est corrélée à un impact négatif, la possibilité de revenir à la version précédente, dont le fonctionnement a été vérifié, du système d'exploitation est un outil puissant.

Amazon Linux 2023 introduit [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés](#) une nouvelle fonctionnalité puissante qui garantit la répétabilité de toute modification apportée à la version du système d'exploitation (ou à des packages individuels). Ainsi, si un problème survient lors du passage d'une version du système d'exploitation à la suivante, il existe des mécanismes simples à utiliser pour s'en tenir à la version du système d'exploitation connue tout en déterminant comment résoudre le problème.

Avec AL2023, chaque fois que nous publions de nouvelles mises à jour de packages, il existe une nouvelle version à verrouiller et de nouvelles AMI verrouillées sur cette version. Les [notes de mise à jour de l'AL2023](#) couvrent les modifications apportées à chaque version et [Avis de sécurité Amazon Linux pour AL2023](#) abordent les problèmes de sécurité résolus dans les mises à jour des packages.

[Par exemple, si vous êtes concerné par le problème présent dans la version 2023.6.20241028, vous pouvez immédiatement recommencer à utiliser les AMI et les images de conteneur de la version précédente, 2023.6.20241010.](#) Dans ce cas, il y avait un bogue dans un package qui a été corrigé dans la version [2023.6.20241031](#) suivante, mais [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés](#) toute personne affectée pouvait immédiatement prendre des mesures simples pour l'atténuer : il suffit d'utiliser les images précédentes.

[Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés](#) garantit également que tout déploiement en cours d'une mise à jour du système d'exploitation, que ce soit sur place ou par le lancement de nouvelles AMI ou d'images de conteneur, n'est pas affecté par les mises à jour du système d'exploitation publiées ultérieurement.

Pour notre premier exemple, le parc A est un grand parc qui est à mi-chemin du déploiement de la mise à jour entre la version 2023.5.20241001 et la version 2023.6.20241010 lorsque la version 2023.6.20241028 sortira. Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés signifie que le déploiement de la flotte A se poursuit sans aucune modification des mises à jour qu'il applique.

L'objectif des stratégies de déploiement par vagues ou par phases, telles que le déploiement d'abord sur 1 % d'une flotte, puis sur 5 %, 10 %, 20 %, 40 %, jusqu'à atteindre 100 %, est de pouvoir tester un changement de manière limitée avant de le déployer à plus grande échelle. Ce type de stratégie de déploiement est généralement considéré comme une bonne pratique pour le déploiement de tout changement de production.

Avec une stratégie de déploiement basée sur les vagues et la mise à jour de la flotte A de [2023.6.20241010](#) étant à un stade où elle est déployée sur un grand nombre d'hôtes à la fois, le fait que la version [2023.6.20241028](#) ait été publiée n'a aucun impact sur le déploiement en cours grâce à l'utilisation. [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés](#)

Si le parc B exécutait une ancienne version, disons [2023.5.20240708](#), et avait commencé à déployer la mise à jour vers [2023.6.20241028](#), et que le parc B était concerné par le problème dans cette version, cela serait remarqué au début du déploiement. À ce stade, il est possible de décider de suspendre tout déploiement jusqu'à ce qu'un correctif soit disponible, ou de démarrer entre-temps un déploiement de la même version que le parc A exécutait, 2023.6.20241010 afin que le parc B reçoive toutes les mises à jour entre le 2023.5.20240708 et le 2023.6.20241010.

Il est important de noter que le fait de ne pas effectuer les mises à jour du système d'exploitation rapidement peut entraîner des problèmes. Les nouvelles mises à jour contiennent probablement des correctifs de bogues et de sécurité susceptibles d'être pertinents pour votre environnement. Pour plus d'informations, consultez [Sécurité et conformité dans Amazon Linux 2023](#) et [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#).

Il est important de configurer vos systèmes de déploiement afin de pouvoir facilement prendre en charge les nouvelles mises à jour du système d'exploitation, de les tester avant de les déployer en production et d'utiliser des mécanismes tels que les déploiements par vagues afin de minimiser tout impact négatif. Afin d'atténuer tout impact négatif d'une mise à jour du système d'exploitation, il est important de savoir comment faire en sorte que vos systèmes de déploiement pointent vers une version antérieure du système d'exploitation, et une fois le problème résolu, ne plus être limité à l'ancienne version, dont le fonctionnement a été vérifié, mais plutôt passer à une nouvelle version dont le fonctionnement a été vérifié.

Préparation aux mises à jour mineures

La préparation de petites mises à jour du système d'exploitation, telles qu'une nouvelle version ponctuelle d'AL2023, est censée être limitée à zéro effort. Assurez-vous de lire les [notes de mise à jour de l'AL2023](#) pour prendre connaissance de tout changement à venir.

La [période de support d'un package](#) arrivant à expiration peut impliquer le passage à une version plus récente du moteur d'exécution du langage (par exemple avec [PHPen AL2 023](#)). Il est recommandé de s'y préparer à l'avance en passant aux versions d'exécution dans une nouvelle langue confortablement avant la fin de la période de support.

Pour les packages tels que [pcrversion 1](#), il est également possible de planifier à l'avance et de migrer n'importe quel code vers son remplacement, qui dans ce cas est pcr la version 2. Il est préférable de le faire le plus tôt possible, afin de laisser le temps aux éventuels revers.

Lorsqu'il n'y a pas de remplacement direct, par exemple avec [Berkeley DB \(\) libdb](#), vous devrez peut-être faire un choix en fonction de votre cas d'utilisation.

Préparation aux mises à jour majeures

La mise à jour vers une nouvelle version majeure d'un système d'exploitation est presque universellement considérée comme nécessitant une planification, un travail d'adaptation aux fonctionnalités modifiées ou obsolètes, ainsi que des tests avant le déploiement. Il n'est pas rare de pouvoir préparer la prochaine version majeure d'Amazon Linux 2023 de manière plus progressive, par exemple en abordant toute utilisation de fonctionnalités obsolètes ou supprimées avant de passer à la version majeure suivante.

Par exemple, lors du passage de l'AL2 à l'AL2023, [Fonctionnalité déconseillée AL2 et supprimée dans AL2023](#) la lecture de la section peut entraîner un certain nombre de petites étapes sûres qui peuvent se produire tout en utilisant AL2 pour préparer l'AL2023. Par exemple, toute [Python 2.7 a été remplacé par Python 3](#) utilisation (en dehors de l'utilisation du système d'exploitation, comme dans le gestionnaire de yum packages) peut être migrée vers Python 3 en vue de son utilisation [Pythondans AL2023](#). Si vous utilisez [PHP](#), AL2 (via PHP 8.2 [AL2 Extra](#)) et AL2023 fournissent PHP 8.2, de sorte que la migration des versions PHP et la migration du système d'exploitation ne doivent pas nécessairement se produire simultanément.

En utilisant AL2023, il est également possible de préparer la prochaine version majeure d'Amazon Linux 2023 dès aujourd'hui, tout en utilisant AL2023. La [Obsolète en 2013 AL2](#) section couvre les fonctionnalités et les packages qui sont obsolètes depuis AL2023 et qui doivent être supprimés.

Par exemple, la migration de toute [System V init \(sysvinit\)](#) utilisation restante, telle que les `init` scripts, vers leur `systemd` équivalent vous préparera pour le futur et vous permettra d'utiliser l'ensemble des `systemd` fonctionnalités pour surveiller le service, savoir comment et s'il convient de le redémarrer, quels autres services il a besoin et si des contraintes de ressources ou d'autorisation doivent être appliquées.

Pour les fonctionnalités telles que le support 32 bits, la dépréciation peut s'étendre sur plusieurs versions majeures du système d'exploitation. Pour les versions 32 bits, Amazon Linux 1 (AL1) est obsolète [x86 32 bits \(i686\) AMIs](#), Amazon Linux 2 est obsolète et Amazon Linux [Packages x86 \(i686\) 32 bits](#) 2023 est obsolète. [Support d'exécution 32 bits x86 \(i686\)](#) La transition vers l'abandon s'étend [IMDSv1](#) également à plusieurs versions majeures du système d'exploitation. Pour ce type de modifications, il est entendu que certains clients ont besoin de plus de temps pour s'y adapter, ce qui laisse une grande marge de manœuvre avant que la fonctionnalité ne soit plus disponible dans Amazon Linux 2023.

La liste des fonctionnalités obsolètes est mise à jour au cours de la durée de vie du système d'exploitation, et il est conseillé de se tenir au courant des modifications apportées à celle-ci.

Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour

Vous pouvez recevoir des notifications chaque fois qu'une nouvelle AMI AL2 023 est publiée. Les notifications sont publiées sur [Amazon SNS](#) à l'aide de la rubrique suivante.

```
arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates
```

Des messages sont publiés ici lorsqu'une nouvelle AMI AL2 023 est publiée. La version de l'AMI est incluse dans le message.

Ces messages peuvent être reçus à l'aide de différentes méthodes. Nous vous recommandons d'utiliser la méthode suivante.

1. Ouvrez la [console Amazon SNS](#).
2. Dans la barre de navigation, remplacez le Région AWS par US East (Virginie du Nord), si nécessaire. Vous devez sélectionner la région dans laquelle la notification SNS à laquelle vous vous abonnez a été créée.
3. Dans le panneau de navigation, choisissez Abonnements, puis Créer un abonnement.
4. Dans la boîte de dialogue Créer un abonnement, procédez comme suit :

- a. Pour l'ARN du sujet, copiez et collez le nom de ressource Amazon (ARN) suivant : **arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates**.
 - b. Pour Protocole, choisissez E-mail.
 - c. Pour Point de terminaison, entrez une adresse e-mail que vous pouvez utiliser pour recevoir les notifications.
 - d. Choisissez Créer un abonnement.
5. Vous recevez un e-mail de confirmation dont l'objet est « AWS Notification - Confirmation d'abonnement ». Ouvrez l'e-mail et choisissez Confirm subscription (Confirmer l'abonnement) pour terminer votre abonnement.

Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023

Note

Par défaut, votre AL2023 instance ne reçoit pas automatiquement les mises à jour de sécurité critiques et importantes supplémentaires au lancement. Votre instance contient initialement les mises à jour disponibles dans la version de AL2023 et dans l'AMI choisie.

Contrôle des mises à jour reçues à partir des versions majeures et mineures

Vous pouvez ainsi garantir la cohérence entre les versions des packages et les mises à jour dans votre environnement. AL2023 Vous pouvez également garantir la cohérence de plusieurs instances d'une même Amazon Machine Image (AMI). Grâce à la fonctionnalité de mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés, qui est activée par défaut, vous pouvez appliquer des mises à jour selon un calendrier qui répond à vos besoins spécifiques.

Chaque fois que nous publions de nouvelles mises à jour de package, il y a une nouvelle version à verrouiller, et un nouveau verrouillage AMIs est créé pour cette version.

AL2023 verrouille une version spécifique de votre dépôt. Ceci est pris en charge pour les versions majeures ou mineures. L' AL2023 AMI, exposée via nos paramètres SSM, est toujours la dernière

version. Il contient le plus grand nombre de up-to-date packages et de mises à jour, y compris les mises à jour de sécurité critiques et importantes.

Si vous lancez une instance à partir d'une AMI existante, les mises à jour ne sont pas appliquées automatiquement. Tous les packages supplémentaires installés dans le cadre du provisionnement correspondent à la version du référentiel de l'AMI existante.

Grâce à cette fonctionnalité, vous êtes chargé de garantir la cohérence entre les versions des packages et les mises à jour dans votre environnement. Cela est particulièrement le cas si vous lancez plusieurs instances à partir de la même AMI. Vous pouvez appliquer des mises à jour en fonction d'un calendrier qui répond à vos besoins. Vous pouvez également appliquer un ensemble spécifique de mises à jour au lancement, car celles-ci peuvent également être verrouillées sur une version de référentiel spécifique.

Différences entre les mises à niveau des versions majeures et mineures

Les versions majeures AL2023 incluent des mises à jour à grande échelle et peuvent ajouter, supprimer ou mettre à jour des packages. Pour garantir la compatibilité, ne mettez à niveau votre instance vers une nouvelle version majeure qu'après avoir testé votre application sur cette version.

Les versions mineures AL2023 incluent des mises à jour de fonctionnalités et de sécurité, mais n'incluent pas les modifications de package. Cela garantit que les fonctionnalités Linux et l'API de la bibliothèque système restent disponibles sur les nouvelles versions. Il n'est pas nécessaire de tester votre application avant de procéder à la mise à jour.

Savoir quand les mises à jour sont disponibles

Pour appliquer une mise à jour, vous devez savoir si une mise à jour est disponible, puis savoir comment la déployer.

Pour la génération dérivée AMIs lorsque de nouvelles versions AL2023 AMIs sont publiées, [EC2 Image Builder](#) peut automatiquement créer, corriger et AMIs tester. Pour déclencher vos propres pipelines de création d'AMI ou pour utiliser la base AMIs, vous pouvez le faire [Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour](#).

Pour appliquer des correctifs sur place, vous pouvez utiliser des outils tels que [AWS Systems Manager Patch Manager](#) pour orchestrer l'application des mises à jour au sein d'un parc.

Pour les autres publics AMIs AL2023, les fournisseurs de ceux-ci AMIs peuvent avoir leur propre calendrier de publication et leurs propres méthodes de notification. Lorsque vous utilisez des images dérivées AMIs ou de conteneur, consultez la documentation de l'éditeur pour savoir quand les mises à jour sont publiées.

Les modifications apportées à chaque version sont documentées dans les [notes AL2023 de publication](#). Les mises à jour de sécurité sont publiées sur [Amazon Linux Security Center \(ALAS\)](#).

Contrôlez les mises à jour des packages disponibles dans les AL2023 référentiels

Lorsque nous publions une nouvelle version des AL2023 référentiels, toutes les versions précédentes sont toujours disponibles. Par défaut, le plug-in de gestion des versions des référentiels se verrouille sur la même version que celle utilisée pour créer l'AMI. Si vous souhaitez contrôler les mises à jour des packages, procédez comme suit.

1. Identifiez les versions de référentiel disponibles en exécutant les commandes suivantes.

```
$ sudo dnf check-release-update
```

2. Sélectionnez une version en exécutant la commande suivante.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=version
```

Cette commande lance une mise à jour en utilisant dnf de la version actuelle d'Amazon Linux dans la version spécifiée dans la ligne de commande. Une liste des mises à jour de package est présentée par dnf. Avant que la mise à jour ne soit traitée, vous devez la confirmer. Une fois la mise à jour terminée, la nouvelle version devient la version par défaut utilisée par dnf pour toutes les activités futures.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#).

Mises à jour déterministes via le remplacement d'instance

La [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#) fonctionnalité d'Amazon Linux 2023 fait du remplacement d'instance un moyen facile de déployer des versions mises à jour de 023 de AL2 manière déterministe et sûre. Les mises à jour déterministes signifient qu'au fur et à

mesure qu'une nouvelle version est déployée, si un problème est détecté, il est facile de revenir à l'ancienne AMI tout en déterminant la cause du problème.

L'utilisation du remplacement d'instance plutôt que de l'application de correctifs sur place signifie que les mises à jour sont plus déterministes et prévisibles, car le lancement de nouvelles capacités peut être une voie de code bien testée avec des états A et B clairs. Chacun des états avant et après peut être bien testé dans un système CI/CD avant le début du déploiement.

Lors de l'application de correctifs sur place, il existe de nombreux états intermédiaires entre avant et après l'application des mises à jour, ce qui est plus difficile à tester pour toutes les combinaisons d'états.

Une stratégie de mise à jour du système d'exploitation consistant à utiliser le remplacement d'instances par des mises à jour déterministes s'intègre parfaitement aux modèles de déploiement bleu/vert, par vagues et par phases.

Utilisation de mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés

Rubriques

- [Utilisation d'un système déterministe mis à niveau](#)
- [Mise à jour sélective d'un système mis à niveau déterministe](#)
- [Utilisation du remplacement persistant avec une mise à niveau déterministe](#)

Utilisation d'un système déterministe mis à niveau

Note

Le comportement par défaut du gestionnaire de packages a changé depuis AL2.

Les mises à niveau déterministes constituent un moyen efficace de garantir que toutes les modifications apportées aux environnements de production peuvent être entièrement testées avant un déploiement à grande échelle. Chaque nouvelle AMI AL2023 est verrouillée sur une version particulière d'AL2023. Cela fournit un comportement déterministe quant aux versions des packages du système d'exploitation installées lors du lancement de l'AMI spécifique. In-place les mises à jour peuvent porter sur une version de version spécifique, garantissant ainsi un comportement déterministe au sein d'un parc. Lorsque vous passez à de nouvelles AMI ou à des versions de mise

à jour sur place, vous pouvez tester chacune d'entre elles dans votre CI/CD pipeline et détecter les éventuels problèmes avant de les déployer dans des environnements de production.

Vous pouvez utiliser des outils tels que [AWS Systems Manager Patch Manager](#) pour orchestrer l'application des mises à jour au sein d'un parc. Pour créer des AMI dérivées lorsque de nouvelles AMI AL2023 sont publiées, [EC2 Image Builder](#) peut automatiquement créer, corriger et tester des AMI, ou vous pouvez [Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour](#) savoir quand de nouvelles AMI de base sont disponibles ou déclencher vos propres pipelines de création d'AMI.

Pour plus d'informations sur la limitation des mises à jour à celles d'un avis en particulier, voir [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#)

Pour appliquer des correctifs sur place, vous pouvez utiliser le gestionnaire de dnf packages. Lorsque vous exécutez la commande `dnf upgrade`, le système vérifie les mises à niveau dans le référentiel spécifié par la variable `releasever`. Une version valide `releasever` est *latest* soit une version horodatée telle que. *2023.11.20260526*

Vous pouvez remplacer cette valeur par `releasever` en utilisant l'une des méthodes suivantes. Ces méthodes sont répertoriées par ordre décroissant de priorité système. Cela signifie que la méthode 1 prévaut sur les méthodes 2 et 3, et que la méthode 2 prévaut sur la méthode 3.

1. Valeur de l'indicateur de ligne de commande, `--releasever=latest`, s'il est utilisé.
2. Valeur spécifiée dans le fichier de variables de remplacement, `/etc/dnf/vars/releasever`, s'il est défini.
3. Version actuellement installée du package `system-release`.

Dans l'exemple suivant, la version est la suivante *2023.0.20230210* :

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230210-0.amzn2023.noarch
```

Dans un système récemment installé, la variable de remplacement n'est pas présente. Aucune mise à niveau n'est disponible, car le système est verrouillé sur la version installée de `system-release`.

```
$ cat /etc/dnf/vars/releasever
cat: /etc/dnf/vars/releasever: No such file or directory
```

```
$ sudo dnf upgrade
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 06:14:12 PM UTC.
```

```
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
```

Vous pouvez obtenir des packages d'une version spécifique en utilisant l'indicateur `releasever` pour fournir la version que vous souhaitez.

```
$ rpm -q system-release
system-release-2023.0.20230222-0.amzn2023.noarch
```

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=2023.0.20230329
Amazon Linux 2023 repository                26 MB/s | 12 MB      00:00
Dependencies resolved.
=====
Package                                Arch    Version                                Repository    Size
=====
Installing:
kernel                                aarch64 6.1.21-1.45.amzn2023                amazonlinux   26 M
Upgrading:
amazon-linux-repo-s3                  noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023          amazonlinux   18 k
ca-certificates                       noarch  2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1         amazonlinux   828 k
cloud-init                            noarch  22.2.2-1.amzn2023.1.7              amazonlinux   1.1 M

... [ list edited for clarity ]

system-release                        noarch  2023.0.20230329-0.amzn2023          amazonlinux   29 k

... [ list edited for clarity ]

vim-data                              noarch  2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1          amazonlinux   25 k
vim-minimal                           aarch64 2:9.0.1403-1.amzn2023.0.1          amazonlinux   753 k

Transaction Summary
=====
Install    1 Package
Upgrade    42 Packages

Total download size: 56 M
```

Comme l'option `--releasever` remplace les `system-release` et `/etc/dnf/vars/releasever`, le résultat de cette mise à niveau est le suivant :

1. La mise à niveau remplace tous les packages installés qui ont changé entre la version précédente et la nouvelle version.
2. La mise à niveau verrouille le système dans le référentiel de la nouvelle version de `system-release`.

En spécifiant toujours la version à mettre à jour `releasever` (c'est-à-dire la version AL2023), vous disposez d'un ensemble déterministe de modifications au sein d'une flotte. Vous avez lancé la version **A**, mis à jour vers **B**, puis mis à jour vers **C**.

Mise à jour sélective d'un système mis à niveau déterministe

Note

Nous recommandons d'installer toutes les mises à jour d'une nouvelle version plutôt que de sélectionner des mises à jour spécifiques. L'application d'une partie seulement d'une mise à jour au système d'exploitation devrait constituer une exception à la pratique standard qui consiste à effectuer la mise à jour complète.

Il peut arriver que vous souhaitiez installer certains packages issus d'une version récente, tout en laissant le système verrouillé sur la version d'origine.

Vous pouvez utiliser `dnf check-update` pour identifier les packages que vous souhaitez mettre à niveau.

```
$ sudo dnf check-update --releasever=latest --security
Amazon Linux 2023 repository                13 MB/s | 10 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
```

<code>bind-libs.aarch64</code>	<code>32:9.16.27-1.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>bind-license.noarch</code>	<code>32:9.16.27-1.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>bind-utils.aarch64</code>	<code>32:9.16.27-1.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>cryptsetup.aarch64</code>	<code>2.4.3-2.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>cryptsetup-libs.aarch64</code>	<code>2.4.3-2.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>curl-minimal.aarch64</code>	<code>7.85.0-1.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>glibc.aarch64</code>	<code>2.34-40.amzn2023.0.2</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>glibc-all-langpacks.aarch64</code>	<code>2.34-40.amzn2023.0.2</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>glibc-common.aarch64</code>	<code>2.34-40.amzn2023.0.2</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>glibc-locale-source.aarch64</code>	<code>2.34-40.amzn2023.0.2</code>	<code>amazonlinux</code>
<code>gmp.aarch64</code>	<code>1:6.2.1-2.amzn2023.0.1</code>	<code>amazonlinux</code>

gnupg2-minimal.aarch64	2.3.7-1.amzn2023.0.2	amazonlinux
gzip.aarch64	1.10-5.amzn2023.0.1	amazonlinux
kernel.aarch64	6.1.12-17.42.amzn2023	amazonlinux
kernel-tools.aarch64	6.1.12-17.42.amzn2023	amazonlinux
libarchive.aarch64	3.5.3-2.amzn2023.0.1	amazonlinux
libcurl-minimal.aarch64	7.85.0-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
libsepol.aarch64	3.4-3.amzn2023.0.2	amazonlinux
libsolv.aarch64	0.7.22-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
libxml2.aarch64	2.9.14-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
logrotate.aarch64	3.20.1-2.amzn2023.0.2	amazonlinux
lua-libs.aarch64	5.4.4-3.amzn2023.0.1	amazonlinux
lz4-libs.aarch64	1.9.4-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
openssl.aarch64	1:3.0.5-1.amzn2023.0.3	amazonlinux
openssl-libs.aarch64	1:3.0.5-1.amzn2023.0.3	amazonlinux
pcre2.aarch64	10.40-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
pcre2-syntax.noarch	10.40-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
rsync.aarch64	3.2.6-1.amzn2023.0.2	amazonlinux
vim-common.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-data.noarch	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-enhanced.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-filesystem.noarch	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
vim-minimal.aarch64	2:9.0.475-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
xz.aarch64	5.2.5-9.amzn2023.0.1	amazonlinux
xz-libs.aarch64	5.2.5-9.amzn2023.0.1	amazonlinux
zlib.aarch64	1.2.11-32.amzn2023.0.3	amazonlinux

Installez les packages que vous souhaitez mettre à niveau. Utilisez `sudo dnf upgrade --releasever=latest` et les noms des packages pour garantir que le package `system-release` reste inchangé.

```
$ sudo dnf upgrade --releasever=latest openssl openssl-libs
```

```
Last metadata expiration check: 0:01:28 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package           Arch      Version                               Repository      Size
=====
Upgrading:
openssl            aarch64   1:3.0.5-1.amzn2023.0.3               amazonlinux     1.1 M
openssl-libs       aarch64   1:3.0.5-1.amzn2023.0.3               amazonlinux     2.1 M
```

```
Transaction Summary
```

```
=====
Upgrade 2 Packages
```

Total download size: 3.2 M

Note

L'utilisation de `sudo dnf upgrade --releasever=latest` met à jour tous les packages, notamment `system-release`. La version restera ainsi verrouillée sur le nouveau `system-release`, sauf si vous définissez le remplacement persistant.

Utilisation du remplacement persistant avec une mise à niveau déterministe

Note

Grâce aux mises à jour déterministes, vous pouvez intégrer les modifications du système d'exploitation dans votre CI/CD pipeline. La désactivation des mises à jour déterministes supprime la possibilité de tester avant le déploiement.

Au lieu d'en ajouter `--releasever=latest`, vous pouvez utiliser une dérogation persistante pour déverrouiller le système en définissant la valeur de la variable sur `latest`. En l'utilisant toujours `latest`, cela rétablit le comportement de l'AL2023 vers le modèle de mise à jour AL2, où tout appel au gestionnaire de packages portera toujours sur la dernière version et n'est pas limité à une version spécifique du système d'exploitation.

Warning

En déverrouillant le gestionnaire de packages en utilisant une dérogation persistante aux mises à jour déterministes, vous prenez le risque de découvrir une éventuelle incompatibilité entre votre application et une mise à jour du système d'exploitation en production. Bien que les incompatibilités soient rares, avec une mise à jour du système d'exploitation, vous intégrez de nouvelles modifications de code dans votre environnement, les tests d'intégration peuvent empêcher le déploiement de modifications de code ayant un impact négatif sur les environnements de production.

```
$ echo latest | sudo tee /etc/dnf/vars/releasever
```

latest

\$ sudo dnf upgrade

Last metadata expiration check: 0:03:36 ago on Wed 15 Feb 2023 02:52:21 AM UTC.
Dependencies resolved.

Package	Arch	Version	Repository	Size
Installing:				
kernel	aarch64	6.1.73-45.135.amzn2023	amazonlinux	24 M
Upgrading:				
acl	aarch64	2.3.1-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	72 k
alternatives	aarch64	1.15-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	36 k
amazon-ec2-net-utils	noarch	2.3.0-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	16 k
at	aarch64	3.1.23-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	60 k
attr	aarch64	2.5.1-3.amzn2023.0.1	amazonlinux	59 k
audit	aarch64	3.0.6-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	249 k
audit-libs	aarch64	3.0.6-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	116 k
aws-c-auth-lib	aarch64	0.6.5-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	79 k
aws-c-cal-lib	aarch64	0.5.12-7.amzn2023.0.2	amazonlinux	34 k
aws-c-common-lib	aarch64	0.6.14-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	119 k
aws-c-compression-lib	aarch64	0.2.14-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	22 k
aws-c-event-stream-lib	aarch64	0.2.7-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	47 k
aws-c-http-lib	aarch64	0.6.8-6.amzn2023.0.2	amazonlinux	147 k
aws-c-io-lib	aarch64	0.10.12-5.amzn2023.0.6	amazonlinux	109 k
aws-c-mqtt-lib	aarch64	0.7.8-7.amzn2023.0.2	amazonlinux	61 k
aws-c-s3-lib	aarch64	0.1.27-5.amzn2023.0.3	amazonlinux	54 k
aws-c-sdkutils-lib	aarch64	0.1.1-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	26 k
aws-checksums-lib	aarch64	0.1.12-5.amzn2023.0.2	amazonlinux	50 k
awscli-2	noarch	2.7.8-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	7.3 M
basesystem	noarch	11-11.amzn2023.0.1	amazonlinux	7.8 k
bash	aarch64	5.1.8-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	1.6 M
bash-completion	noarch	1:2.11-2.amzn2023.0.1	amazonlinux	292 k
bc	aarch64	1.07.1-14.amzn2023.0.1	amazonlinux	120 k
bind-lib	aarch64	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	1.2 M
bind-license	noarch	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	14 k
bind-utils	aarch64	32:9.16.27-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	206 k
binutils	aarch64	2.38-20.amzn2023.0.3	amazonlinux	4.6 M
boost-filesystem	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	55 k
boost-system	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	14 k
boost-thread	aarch64	1.75.0-4.amzn2023.0.1	amazonlinux	54 k
bzip2	aarch64	1.0.8-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	53 k
bzip2-lib	aarch64	1.0.8-6.amzn2023.0.1	amazonlinux	44 k

```

c-ares                aarch64 1.17.2-1.amzn2023.0.1      amazonlinux 107 k
ca-certificates       noarch 2021.2.50-1.0.amzn2023.0.3    amazonlinux 343 k
checkpolicy           aarch64 3.4-3.amzn2023.0.1            amazonlinux 345 k
chkconfig             aarch64 1.15-2.amzn2023.0.1          amazonlinux 162 k
chrony                aarch64 4.2-7.amzn2023.0.4            amazonlinux 314 k
cloud-init            noarch 22.2.2-1.amzn2023.1.7          amazonlinux 1.1 M
cloud-utils-growpart  aarch64 0.31-8.amzn2023.0.2            amazonlinux 31 k
coreutils             aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 1.1 M
coreutils-common      aarch64 8.32-30.amzn2023.0.2          amazonlinux 2.0 M
cpio                  aarch64 2.13-10.amzn2023.0.1          amazonlinux 269 k
cracklib               aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1         amazonlinux 83 k
cracklib-dicts        aarch64 2.9.6-27.amzn2023.0.1         amazonlinux 3.6 M
crontabs              noarch 1.11-24.20190603git.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 19 k

crypto-policies        noarch 20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 61 k
crypto-policies-scripts noarch 20230128-1.gitdfb10ea.amzn2023.0.1
                                                                amazonlinux 81 k

...
Installing dependencies:
amazon-linux-repo-cdn  noarch 2023.0.20230210-0.amzn2023    amazonlinux 16 k
xxhash-libs           aarch64 0.8.0-3.amzn2023.0.1            amazonlinux 32 k
Installing weak dependencies:
amazon-chrony-config  noarch 4.2-7.amzn2023.0.4            amazonlinux 14 k
gawk-all-langpacks    aarch64 5.1.0-3.amzn2023.0.1          amazonlinux 207 k

Transaction Summary
=====
Install    5 Packages
Upgrade   413 Packages

Total download size: 199 M

```

Note

Si vous avez utilisé la variable de remplacement `/etc/dnf/vars/releasever`, utilisez la commande suivante pour rétablir le comportement de verrouillage par défaut en effaçant la valeur de remplacement.

```
$ sudo rm /etc/dnf/vars/releasever
```

L'utilisation d'une dérogation persistante à l'utilisation `latest` plutôt qu'à une version spécifique est similaire au comportement par défaut d'AL2. Certains services créent des AMI basées sur AL2, désactivent ce comportement et se verrouillent sur des versions de package spécifiques, comme celles que vous obtenez par défaut sur AL2023.

Plutôt que de désactiver les mises à jour déterministes, nous recommandons de remplacer les instances par des instances lancées depuis une nouvelle AMI. Si le remplacement d'instance n'est pas une option, nous vous recommandons d'utiliser des outils tels que [AWS Systems Manager Patch Manager](#) pour orchestrer l'application des mises à jour au sein d'un parc. [EC2 Image Builder](#) peut également créer, corriger et tester automatiquement vos propres AMI dérivées des images de base AL2023. Vous pouvez également utiliser [Recevez des notifications sur les nouvelles mises à jour](#) ce qui peut être utilisé pour déclencher vos propres pipelines de création d'AMI.

L'utilisation `latest` dans un environnement de pré-production, puis le déploiement en production, `latest` ne vous protègent d'aucun problème entre une mise à jour du système d'exploitation et votre application. Une nouvelle version de l'AL2023 peut être publiée à tout moment, et toute utilisation `latest` en production comporte donc des risques.

Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023

Contrairement aux versions précédentes d'Amazon Linux, AL2023 AMIs elles sont verrouillées sur une version spécifique du référentiel Amazon Linux. Pour appliquer à la fois des correctifs de sécurité et des corrections de bogues à une AL2023 instance, mettez à jour la DNF configuration avec la dernière version disponible. Vous pouvez également lancer une AL2023 instance plus récente.

Cette section décrit comment gérer les packages et les référentiels DNF sur une instance en cours d'exécution. Il décrit également comment configurer DNF à partir d'un script de données utilisateur pour activer le dernier référentiel Amazon Linux disponible au moment du lancement. Pour plus d'informations, consultez [Référence de la commande DNF](#).

Il est recommandé d'appliquer toutes les mises à jour disponibles dans une nouvelle AL2023 version. Choisir uniquement des mises à jour de sécurité, ou uniquement des mises à jour spécifiques, devrait être l'exception plutôt que la règle. Pour [Avis de sécurité](#) les listes pertinentes pour une instance particulière, voir [Liste des avis applicables](#). Pour plus d'informations sur l'installation uniquement des mises à jour pertinentes pour un [avis](#) spécifique, consultez [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#).

Important

Si vous souhaitez signaler une vulnérabilité ou si vous avez un problème de sécurité concernant les services AWS cloud ou les projets open source, contactez le service de AWS sécurité via la [page de signalement des vulnérabilités](#)

Rubriques

- [Vérification des mises à jour de package disponibles](#)
- [Application des mises à jour de sécurité à l'aide du DNF et des versions du référentiel](#)
- [Redémarrage automatique du service après les mises à jour \(de sécurité\)](#)
- [Quand un redémarrage est-il nécessaire pour appliquer les mises à jour de sécurité ?](#)
- [Lancement d'une instance avec la dernière version du référentiel activée](#)
- [Obtention des informations de support relatives aux packages](#)
- [Vérification des nouvelles versions du référentiel avec `dnf check-release-update`](#)
- [Ajout, activation ou désactivation de nouveaux référentiels](#)
- [Ajout de référentiels avec `cloud-init`](#)

Vérification des mises à jour de package disponibles

Vous pouvez utiliser cette commande `dnf check-update` pour vérifier les mises à jour éventuelles de votre système. En AL2023 effet, nous vous recommandons d'ajouter l'option `--releasever=version-number` à la commande.

Lorsque vous ajoutez cette option, DNF vérifie également les mises à jour pour une version ultérieure du référentiel. Par exemple, après avoir exécuté la commande `dnf check-update`, utilisez la dernière version renvoyée comme valeur pour `version-number`.

Si l'instance est mise à jour pour utiliser la dernière version du référentiel, la sortie inclut une liste de tous les packages à mettre à jour.

Note

Si vous ne spécifiez pas la version de publication avec l'indicateur facultatif associé à la commande `dnf check-update`, seule la version du référentiel actuellement configurée

est vérifiée. Cela signifie que les packages de la dernière version du référentiel ne sont pas vérifiés.

Updates in a specific version

Dans cet exemple, nous allons voir quelles mises à jour sont disponibles dans la version 2023.1.20230628 si nous avons lancé un conteneur de la version 2023.0.20230315.

Note

Cet exemple utilise les versions [2023.0.20230315](#) et [2023.1.20230628](#), et il ne s'agit pas de la dernière version de AL2023. See the [AL2023 Release Notes](#) pour les dernières versions, qui contiennent les dernières mises à jour de sécurité.

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.0.20230315](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. La `.0` mention à la fin indique la version de l'image pour une version donnée ; cette version de l'image est généralement nulle.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous vérifierons les mises à jour.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

La `dnf check-update` commande est désormais utilisée pour vérifier les mises à jour disponibles dans la version [2023.1.20230628](#).

Note

L'application des mises à jour des packages est une opération privilégiée. Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire d'augmenter les privilèges lors de l'exécution dans un conteneur, si vous l'exécutez dans un environnement non conteneurisé tel qu'une instance Amazon EC2, vous pouvez vérifier les mises à jour sans augmenter les privilèges.

```
$ dnf check-update --releasever=2023.1.20230628
```

```
Amazon Linux 2023 repository           60 MB/s | 15 MB      00:00
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:25:34 2024.
```

amazon-linux-repo-cdn.noarch	2023.1.20230628-0.amzn2023	amazonlinux
ca-certificates.noarch	2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2	amazonlinux
curl-minimal.x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux
glib2.x86_64	2.74.7-688.amzn2023.0.1	amazonlinux
glibc.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux
glibc-common.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux
gnupg2-minimal.x86_64	2.3.7-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
keyutils-libs.x86_64	1.6.3-1.amzn2023	amazonlinux
libcap.x86_64	2.48-2.amzn2023.0.3	amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux
libgcc.x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux
libgomp.x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux
libstdc++.x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux
libxml2.x86_64	2.10.4-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
ncurses-base.noarch	6.2-4.20200222.amzn2023.0.4	amazonlinux
ncurses-libs.x86_64	6.2-4.20200222.amzn2023.0.4	amazonlinux
openssl-libs.x86_64	1:3.0.8-1.amzn2023.0.3	amazonlinux
python3-rpm.x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux
rpm.x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux
rpm-build-libs.x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux
rpm-libs.x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux
rpm-sign-libs.x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux
system-release.noarch	2023.1.20230628-0.amzn2023	amazonlinux
tzdata.noarch	2023c-1.amzn2023.0.1	amazonlinux
bash-5.2#		

La version du `system-release` package indique la version vers laquelle une `dnf upgrade` commande doit être mise à jour, à savoir la version [2023.1.20230628 demandée](#) dans la commande. `dnf check-update --releasever=2023.1.20230628`

Updates in the latest version

Dans cet exemple, nous allons voir quelles mises à jour sont disponibles dans la `latest` version de AL2023 si nous avons lancé un conteneur de la version [2023.4.20240319](#). Au moment de la rédaction de cet article, la `latest` version est [2023.5.20240708](#), de sorte que les mises à jour répertoriées dans cet exemple seront celles de cette version.

Note

Cet exemple utilise les versions [2023.4.20240319](#) et [2023.5.20240708](#), cette dernière étant la dernière version au moment de la rédaction. Pour plus d'informations sur les dernières versions, consultez les [notes AL2023 de publication](#).

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.4.20240319](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. Le `.1` à la fin indique la version de l'image pour une version donnée. Bien que la version de l'image soit généralement nulle, cet exemple utilise une version dans laquelle la version de l'image est une.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous vérifierons les mises à jour.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

La `dnf check-update` commande est désormais utilisée pour vérifier les mises à jour disponibles dans la `latest` version, qui était la version [2023.5.20240708](#) au moment de la rédaction de cet article.

Note

L'application des mises à jour des packages est une opération privilégiée. Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire d'augmenter les privilèges lors de l'exécution dans un conteneur, si vous l'exécutez dans un environnement non conteneurisé tel qu'une instance Amazon EC2, vous pouvez vérifier les mises à jour sans augmenter les privilèges.

```
$ dnf --releasever=latest check-update
```

```
Amazon Linux 2023 repository          78 MB/s | 25 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 17:39:13 2024.
```

amazon-linux-repo-cdn.noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux
curl-minimal.x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
dnf.noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux
dnf-data.noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux
expat.x86_64	2.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
glibc.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux
glibc-common.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux
glibc-minimal-langpack.x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux
krb5-libs.x86_64	1.21-3.amzn2023.0.4	amazonlinux
libblkid.x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
libcurl-minimal.x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
libmount.x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
libnghttp2.x86_64	1.59.0-3.amzn2023.0.1	amazonlinux
libsmartcols.x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
libuuid.x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux
openssl-libs.x86_64	1:3.0.8-1.amzn2023.0.12	amazonlinux
python3.x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux
python3-dnf.noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux
python3-libs.x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux
system-release.noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux
yum.noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux
bash-5.2#		

La version du `system-release` package indique la version vers laquelle une `dnf upgrade` commande doit être mise à jour.

Pour cette commande, si de nouveaux packages sont disponibles, le code de retour est 100. Si aucun nouveau package n'est disponible, le code de retour est 0. En outre, le résultat répertorie également tous les packages à mettre à jour.

Application des mises à jour de sécurité à l'aide du DNF et des versions du référentiel

Les nouvelles mises à jour de package et les mises à jour de sécurité ne sont disponibles que pour les nouvelles versions du référentiel. Pour les instances que vous avez lancées à partir de versions antérieures de l' AL2023 AMI, vous devez mettre à jour la version du référentiel avant de pouvoir installer les mises à jour de sécurité. La commande `dnf check-release-update` inclut un exemple de commande de mise à jour qui met à jour tous les packages installés sur le système vers les versions d'un référentiel plus récent.

Note

Si vous ne spécifiez pas la version de publication avec l'indicateur facultatif associé à la commande `dnf check-update`, seule la version du référentiel actuellement configurée est vérifiée. Cela signifie qu'aucune mise à jour des packages installés présents dans une version ultérieure du référentiel n'est appliquée.

Cette section décrit le chemin de mise à niveau recommandé qui consiste à appliquer toutes les mises à jour disponibles plutôt que de sélectionner des mises à jour individuelles ou uniquement celles marquées comme mises à jour de sécurité. En appliquant toutes les mises à jour, les instances existantes sont déplacées vers le même ensemble de packages que lors du lancement d'une AMI mise à jour. Cette cohérence réduit la variation des versions de packages au sein d'un parc. Pour plus d'informations sur l'application de mises à jour spécifiques, consultez [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#).

Applying updates in a specific version

Dans cet exemple, nous allons appliquer les mises à jour disponibles dans la version 2023.1.20230628 si nous avons lancé un conteneur de la version 2023.0.20230315.

Note

Cet exemple utilise les versions [2023.0.20230315](#) et [2023.1.20230628](#), et il ne s'agit pas de la dernière version de AL2023. Voir les [AL2023 Release Notes](#) pour les dernières versions, qui contiennent les dernières mises à jour de sécurité.

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.0.20230315](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. La `.0` mention à la fin indique la version de l'image pour une version donnée ; cette version de l'image est généralement nulle.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous appliquerons les mises à jour.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

La `dnf upgrade` commande est désormais utilisée pour appliquer toutes les mises à jour présentes dans la version [2023.1.20230628](#).

Note

L'application des mises à jour des packages est une opération privilégiée. Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire d'augmenter les privilèges lors de l'exécution dans un conteneur, si vous l'exécutez dans un environnement non conteneurisé tel qu'une instance Amazon EC2, vous devrez exécuter la commande en tant qu'utilisateur. `dnf upgrade root` Cela peut être fait à l'aide des commandes `sudo` ou.

```
$ dnf upgrade --releasever=2023.1.20230628
```

```
Amazon Linux 2023 repository
```

```
38 MB/s | 15 MB 00:00
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 17:49:08 2024.
```

```
Dependencies resolved.
```

```
=====
```

Package	Arch	Version	Repository	Size
=====				
Upgrading:				
amazon-linux-repo-cdn	noarch	2023.1.20230628-0.amzn2023	amazonlinux	18 k
ca-certificates	noarch	2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2	amazonlinux	829 k
curl-minimal	x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux	150 k
glib2	x86_64	2.74.7-688.amzn2023.0.1	amazonlinux	2.7 M
glibc	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	1.9 M
glibc-common	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	307 k
glibc-minimal-langpack	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.3	amazonlinux	35 k
gnupg2-minimal	x86_64	2.3.7-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	421 k
keyutils-libs	x86_64	1.6.3-1.amzn2023	amazonlinux	33 k
libcap	x86_64	2.48-2.amzn2023.0.3	amazonlinux	67 k
libcurl-minimal	x86_64	8.0.1-1.amzn2023	amazonlinux	249 k
libgcc	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	105 k
libgomp	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	280 k
libstdc++	x86_64	11.3.1-4.amzn2023.0.3	amazonlinux	744 k
libxml2	x86_64	2.10.4-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	706 k
ncurses-base	noarch	6.2-4.20200222.amzn2023.0.4	amazonlinux	60 k
ncurses-libs	x86_64	6.2-4.20200222.amzn2023.0.4	amazonlinux	328 k
openssl-libs	x86_64	1:3.0.8-1.amzn2023.0.3	amazonlinux	2.2 M
python3-rpm	x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux	88 k
rpm	x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux	486 k
rpm-build-libs	x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux	90 k
rpm-libs	x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux	309 k
rpm-sign-libs	x86_64	4.16.1.3-12.amzn2023.0.6	amazonlinux	21 k
system-release	noarch	2023.1.20230628-0.amzn2023	amazonlinux	29 k
tzdata	noarch	2023c-1.amzn2023.0.1	amazonlinux	433 k

```
Transaction Summary
```

```
=====
```

```
Upgrade 25 Packages
```

```
Total download size: 12 M
```

```
Is this ok [y/N]:
```


La version du `system-release` package indique la version vers laquelle une `dnf upgrade` commande doit être mise à jour, à savoir la version [2023.1.20230628 demandée](#) dans la commande. `dnf upgrade --releasever=2023.1.20230628`

Par défaut, il vous `dnf` sera demandé de confirmer que vous souhaitez appliquer les mises à jour. Vous pouvez contourner cette invite en utilisant l'option `-y` indicateur `dnf`. Dans cet exemple, la `dnf upgrade -y --releasever=2023.1.20230628` commande ne demande pas de confirmation avant d'appliquer les mises à jour. Cela est utile dans les scripts ou dans d'autres environnements d'automatisation.

Une fois que vous avez confirmé que vous souhaitez appliquer les mises à jour, `dnf` appliquez-les.

```
Is this ok [y/N]:y
Downloading Packages:
(1/25): libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64.rpm    1.5 MB/s | 67 kB    00:00
(2/25): python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86 2.1 MB/s | 88 kB    00:00
(3/25): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 2.6 MB/s | 249 kB    00:00
(4/25): glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64.rpm 26 MB/s | 2.7 MB    00:00
(5/25): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023. 1.3 MB/s | 35 kB    00:00
(6/25): rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 2.8 MB/s | 90 kB    00:00
(7/25): rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 6.6 MB/s | 309 kB    00:00
(8/25): libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rpm 3.9 MB/s | 105 kB    00:00
(9/25): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 11 MB/s | 307 kB    00:00
(10/25): glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64.rpm   31 MB/s | 1.9 MB    00:00
(11/25): rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6. 877 kB/s | 21 kB    00:00
(12/25): gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86 15 MB/s | 421 kB    00:00
(13/25): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_6 35 MB/s | 2.2 MB    00:00
(14/25): libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64.rp 14 MB/s | 706 kB    00:00
(15/25): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rp 4.2 MB/s | 150 kB    00:00
(16/25): rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64.rpm 11 MB/s | 486 kB    00:00
(17/25): libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64.rp 7.0 MB/s | 280 kB    00:00
(18/25): libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64. 14 MB/s | 744 kB    00:00
(19/25): keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64.r 1.6 MB/s | 33 kB    00:00
(20/25): ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0. 10 MB/s | 328 kB    00:00
(21/25): tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch.rpm   11 MB/s | 433 kB    00:00
(22/25): amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0 781 kB/s | 18 kB    00:00
(23/25): ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023. 16 MB/s | 829 kB    00:00
(24/25): system-release-2023.1.20230628-0.amzn20 1.5 MB/s | 29 kB    00:00
(25/25): ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0. 3.1 MB/s | 60 kB    00:00
-----
Total                                     28 MB/s | 12 MB    00:00
```

```

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Upgrading      : libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 1/50
  Running scriptlet: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 1/50
  Upgrading      : system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch 2/50
  Upgrading      : amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no 3/50
  Upgrading      : ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch 4/50
  Upgrading      : tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch 5/50
  Upgrading      : glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 6/50
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
  Upgrading      : glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
  Running scriptlet: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 7/50
  Upgrading      : glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64 8/50
  Upgrading      : libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64 9/50
  Upgrading      : gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64 10/50
  Upgrading      : libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 11/50
  Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
  Upgrading      : ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
  Running scriptlet: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch 12/50
  Upgrading      : openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64 13/50
  Upgrading      : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 14/50
  Upgrading      : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 15/50
  Upgrading      : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 16/50
  Upgrading      : rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 17/50
  Upgrading      : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 18/50
  Upgrading      : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 19/50
  Upgrading      : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64 20/50
  Upgrading      : glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64 21/50
  Upgrading      : libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64 22/50
  Upgrading      : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64 23/50
  Upgrading      : keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64 24/50
  Upgrading      : ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64 25/50
  Cleanup        : glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64 26/50
  Cleanup        : libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64 27/50
  Cleanup        : libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64 28/50
  Cleanup        : python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64 29/50
  Cleanup        : rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64 30/50
  Cleanup        : rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64 31/50
  Cleanup        : rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64 32/50
  Cleanup        : libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64 33/50

```

Cleanup	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64	34/50
Cleanup	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64	35/50
Cleanup	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	36/50
Cleanup	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	37/50
Cleanup	: curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	38/50
Cleanup	: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	39/50
Cleanup	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64	40/50
Cleanup	: keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64	41/50
Cleanup	: amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no	42/50
Cleanup	: system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch	43/50
Cleanup	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch	44/50
Cleanup	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch	45/50
Cleanup	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	46/50
Cleanup	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	47/50
Cleanup	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	48/50
Cleanup	: tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch	49/50
Cleanup	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Running scriptlet:	libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Running scriptlet:	ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch	50/50
Running scriptlet:	rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	50/50
Running scriptlet:	libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	50/50
Verifying	: libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64	1/50
Verifying	: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	2/50
Verifying	: libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64	3/50
Verifying	: libcap-2.48-2.amzn2023.0.2.x86_64	4/50
Verifying	: glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64	5/50
Verifying	: glib2-2.73.2-680.amzn2023.0.3.x86_64	6/50
Verifying	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	7/50
Verifying	: python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	8/50
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	9/50
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	10/50
Verifying	: rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	11/50
Verifying	: rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	12/50
Verifying	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	13/50
Verifying	: rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	14/50
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	15/50
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	16/50
Verifying	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	17/50
Verifying	: libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	18/50
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64	19/50
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.2.x86_64	20/50
Verifying	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	21/50
Verifying	: rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	22/50
Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64	23/50

Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.1.x86_64	24/50
Verifying	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64	25/50
Verifying	: gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.3.x86_64	26/50
Verifying	: libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64	27/50
Verifying	: libxml2-2.10.3-2.amzn2023.0.1.x86_64	28/50
Verifying	: curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64	29/50
Verifying	: curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64	30/50
Verifying	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64	31/50
Verifying	: rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.5.x86_64	32/50
Verifying	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	33/50
Verifying	: libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	34/50
Verifying	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64	35/50
Verifying	: libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.2.x86_64	36/50
Verifying	: keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64	37/50
Verifying	: keyutils-libs-1.6.1-2.amzn2023.0.2.x86_64	38/50
Verifying	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64	39/50
Verifying	: ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.x86_64	40/50
Verifying	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch	41/50
Verifying	: ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.1.noarch	42/50
Verifying	: tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch	43/50
Verifying	: tzdata-2022g-1.amzn2023.0.1.noarch	44/50
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.no	45/50
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.0.20230315-1.amzn2023.no	46/50
Verifying	: system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch	47/50
Verifying	: system-release-2023.0.20230315-1.amzn2023.noarch	48/50
Verifying	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch	49/50
Verifying	: ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.3.noarch	50/50

Upgraded:

```

amazon-linux-repo-cdn-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
ca-certificates-2023.2.60-1.0.amzn2023.0.2.noarch
curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
glibc-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.3.x86_64
gnupg2-minimal-2.3.7-1.amzn2023.0.4.x86_64
keyutils-libs-1.6.3-1.amzn2023.x86_64
libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64

```

```
ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64
python3-rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-build-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
rpm-sign-libs-4.16.1.3-12.amzn2023.0.6.x86_64
system-release-2023.1.20230628-0.amzn2023.noarch
tzdata-2023c-1.amzn2023.0.1.noarch
```

```
Complete!
bash-5.2#
```

Updates in the latest version

Dans cet exemple, nous allons appliquer les mises à jour disponibles dans la `latest` version de AL2023 si nous avons lancé un conteneur de la version [2023.4.20240319](#). Au moment de la rédaction de cet article, la `latest` version est [2023.5.20240708](#), de sorte que les mises à jour répertoriées dans cet exemple seront celles de cette version.

Note

Cet exemple utilise les versions [2023.4.20240319](#) et [2023.5.20240708](#), cette dernière étant la dernière version au moment de la rédaction. Pour plus d'informations sur les dernières versions, consultez les [notes AL2023 de publication](#).

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.4.20240319](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. Le `.1` à la fin indique la version de l'image pour une version donnée. Bien que la version de l'image soit généralement nulle, cet exemple utilise une version dans laquelle la version de l'image est une.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

```
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous appliquerons les mises à jour.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

La `dnf upgrade` commande est désormais utilisée pour appliquer les mises à jour disponibles dans la `latest` version, qui était au moment de la rédaction de cet article [2023.5.20240708](#).

Note

L'application des mises à jour des packages est une opération privilégiée. Bien qu'il ne soit généralement pas nécessaire d'augmenter les privilèges lors de l'exécution dans un conteneur, si vous l'exécutez dans un environnement non conteneurisé tel qu'une instance Amazon EC2, vous devrez exécuter la commande en tant qu'utilisateur. `dnf upgrade root` Cela peut être fait à l'aide des commandes `sudo` ou.

Par défaut, il vous `dnf` sera demandé de confirmer que vous souhaitez appliquer les mises à jour. Dans cet exemple, nous contournons cette invite en utilisant le `-y` drapeau `dnf`.

```
$ dnf -y --releasever=latest update
```

```
Amazon Linux 2023 repository 75 MB/s | 25 MB 00:00
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 18:00:10 2024.
```

```
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package                Arch    Version                                Repository    Size
=====
```

```
Upgrading:
```

amazon-linux-repo-cdn	noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux	17 k
curl-minimal	x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	160 k
dnf	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	460 k
dnf-data	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	34 k
expat	x86_64	2.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	117 k
glibc	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	1.9 M
glibc-common	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	295 k
glibc-minimal-langpack	x86_64	2.34-52.amzn2023.0.10	amazonlinux	23 k
krb5-libs	x86_64	1.21-3.amzn2023.0.4	amazonlinux	758 k
libblkid	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	105 k

libcurl-minimal	x86_64	8.5.0-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	275 k
libmount	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	132 k
libnghttp2	x86_64	1.59.0-3.amzn2023.0.1	amazonlinux	79 k
libsmartcols	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	62 k
libuuid	x86_64	2.37.4-1.amzn2023.0.4	amazonlinux	26 k
openssl-libs	x86_64	1:3.0.8-1.amzn2023.0.12	amazonlinux	2.2 M
python3	x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux	27 k
python3-dnf	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	409 k
python3-libs	x86_64	3.9.16-1.amzn2023.0.8	amazonlinux	7.3 M
system-release	noarch	2023.5.20240708-1.amzn2023	amazonlinux	28 k
yum	noarch	4.14.0-1.amzn2023.0.5	amazonlinux	32 k

Transaction Summary

Upgrade 21 Packages

Total download size: 14 M

Downloading Packages:

(1/21): amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.	345 kB/s 17 kB	00:00
(2/21): dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm	6.8 MB/s 460 kB	00:00
(3/21): dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rp	1.6 MB/s 34 kB	00:00
(4/21): expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64.rpm	4.6 MB/s 117 kB	00:00
(5/21): glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64.rpm	38 MB/s 1.9 MB	00:00
(6/21): glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_6	8.8 MB/s 295 kB	00:00
(7/21): glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.	1.7 MB/s 23 kB	00:00
(8/21): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	998 kB/s 160 kB	00:00
(9/21): libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp	4.1 MB/s 105 kB	00:00
(10/21): krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64.rp	16 MB/s 758 kB	00:00
(11/21): libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.r	7.9 MB/s 132 kB	00:00
(12/21): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64	5.6 MB/s 79 kB	00:00
(13/21): libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_	4.4 MB/s 62 kB	00:00
(14/21): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x8	7.1 MB/s 275 kB	00:00
(15/21): libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64.rp	1.1 MB/s 26 kB	00:00
(16/21): python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64.rp	1.5 MB/s 27 kB	00:00
(17/21): python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarc	19 MB/s 409 kB	00:00
(18/21): system-release-2023.5.20240708-1.amzn20	1.9 MB/s 28 kB	00:00
(19/21): yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch.rpm	1.6 MB/s 32 kB	00:00
(20/21): openssl-libs-3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_	26 MB/s 2.2 MB	00:00
(21/21): python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_	59 MB/s 7.3 MB	00:00

Total	34 MB/s 14 MB	00:00

Running transaction check

Transaction check succeeded.

Running transaction test

Transaction test succeeded.

Running transaction

Preparing	:	1/1
Upgrading	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	1/42
Upgrading	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	2/42
Running scriptlet:	glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	3/42
Upgrading	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	3/42
Running scriptlet:	glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	3/42
Upgrading	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	4/42
Upgrading	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64	5/42
Upgrading	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64	6/42
Upgrading	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	7/42
Running scriptlet:	libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	7/42
Upgrading	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	8/42
Upgrading	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64	9/42
Upgrading	: python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64	10/42
Upgrading	: libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64	11/42
Upgrading	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	12/42
Upgrading	: system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch	13/42
Upgrading	: amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no	14/42
Upgrading	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	15/42
Upgrading	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	16/42
Upgrading	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	17/42
Running scriptlet:	dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	17/42
Upgrading	: yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	18/42
Upgrading	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	19/42
Upgrading	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	20/42
Upgrading	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	21/42
Cleanup	: yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	22/42
Running scriptlet:	dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	23/42
Cleanup	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	23/42
Running scriptlet:	dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	23/42
Cleanup	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	24/42
Cleanup	: amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no	25/42
Cleanup	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	26/42
Cleanup	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	27/42
Cleanup	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	28/42
Cleanup	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64	29/42
Cleanup	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	30/42
Cleanup	: libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64	31/42
Cleanup	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	32/42
Cleanup	: system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch	33/42
Cleanup	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	34/42
Cleanup	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	35/42

Cleanup	: python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	36/42
Cleanup	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64	37/42
Cleanup	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	38/42
Cleanup	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64	39/42
Cleanup	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	40/42
Cleanup	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	41/42
Cleanup	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	42/42
Running scriptlet:	glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	42/42
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.no	1/42
Verifying	: amazon-linux-repo-cdn-2023.4.20240319-1.amzn2023.no	2/42
Verifying	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	3/42
Verifying	: curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	4/42
Verifying	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	5/42
Verifying	: dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	6/42
Verifying	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	7/42
Verifying	: dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	8/42
Verifying	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	9/42
Verifying	: expat-2.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64	10/42
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	11/42
Verifying	: glibc-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	12/42
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	13/42
Verifying	: glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	14/42
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64	15/42
Verifying	: glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.8.x86_64	16/42
Verifying	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64	17/42
Verifying	: krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.3.x86_64	18/42
Verifying	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	19/42
Verifying	: libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	20/42
Verifying	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64	21/42
Verifying	: libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.2.x86_64	22/42
Verifying	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	23/42
Verifying	: libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	24/42
Verifying	: libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64	25/42
Verifying	: libnghttp2-1.57.0-1.amzn2023.0.1.x86_64	26/42
Verifying	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	27/42
Verifying	: libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	28/42
Verifying	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64	29/42
Verifying	: libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.3.x86_64	30/42
Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64	31/42
Verifying	: openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.11.x86_64	32/42
Verifying	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64	33/42
Verifying	: python3-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64	34/42
Verifying	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch	35/42
Verifying	: python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch	36/42

```

Verifying      : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64      37/42
Verifying      : python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.6.x86_64      38/42
Verifying      : system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch 39/42
Verifying      : system-release-2023.4.20240319-1.amzn2023.noarch 40/42
Verifying      : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch              41/42
Verifying      : yum-4.14.0-1.amzn2023.0.4.noarch              42/42

```

Upgraded:

```

amazon-linux-repo-cdn-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
dnf-data-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
libblkid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libmount-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
libsmartcols-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
libuuid-2.37.4-1.amzn2023.0.4.x86_64
openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
python3-dnf-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch
python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
system-release-2023.5.20240708-1.amzn2023.noarch
yum-4.14.0-1.amzn2023.0.5.noarch

```

Complete!

bash-5.2#

Pour découvrir les AL2023 mises à jour, effectuez l'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- Exécutez la commande `dnf check-update`. Cela vérifie l'absence de mises à jour non appliquées dans la version d'Amazon Linux à laquelle vous êtes bloqué. Cela peut afficher des mises à jour si vous n'avez mis à jour que le `system-release` package, en déplaçant la version des référentiels vers laquelle l'instance est verrouillée, mais en n'appliquant aucune des mises à jour disponibles.

- Abonnez-vous à la rubrique SNS relative à la mise à jour du référentiel Amazon Linux (arn:aws:sns:us-east-1:137112412989:amazon-linux-2023-ami-updates). Pour plus d'informations, consultez [Abonnement à une rubrique Amazon SNS](#) dans le Guide du développeur Amazon Simple Notification Service.
- Reportez-vous régulièrement aux [notes AL2023 de publication](#).
- Découvrez les nouvelles versions de [Vérification des nouvelles versions du référentiel avec dnf check-release-update](#).

Important

De nouvelles versions AL2023 contenant des mises à jour de sécurité sont publiées fréquemment. Assurez-vous de vous tenir au courant des correctifs de sécurité pertinents.

Redémarrage automatique du service après les mises à jour (de sécurité)

Amazon Linux est désormais livré avec le package [smart-restart](#). `Smart-restart` redémarre les services `systemd` lors des mises à jour du système chaque fois qu'un package est installé ou supprimé à l'aide du gestionnaire de packages du système. Cela se produit chaque fois qu'`dnf` (`update` | `upgrade` | `downgrade`) est exécuté.

`Smart-restart` utilise le `needs-restarting` package from `dnf-utils` et un mécanisme de refus personnalisé pour déterminer quels services doivent être redémarrés et s'il est conseillé de redémarrer le système. Si un redémarrage du système est conseillé, un fichier de marqueurs de redémarrage est généré (`/run/smart-restart/reboot-hint-marker`).

Pour installer **smart-restart**

Exécutez la DNF commande suivante (comme vous le feriez avec n'importe quel autre package).

```
$ sudo dnf install smart-restart
```

Après l'installation, les transactions suivantes déclencheront la `smart-restart` logique.

Liste de refus

`Smart-restart` peut être invité à bloquer le redémarrage de certains services. Les services bloqués ne contribueront pas à déterminer si un redémarrage est nécessaire. Pour bloquer des services

supplémentaires, ajoutez un fichier avec le suffixe « `-denylist in` »/etc/smart-restart-conf.d/, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
$ cat /etc/smart-restart-conf.d/custom-denylist
# Some comments
myservice.service
```

Note

Tous les `*-denylist` fichiers sont lus et évalués au moment de décider si un redémarrage est nécessaire.

Crochets personnalisés

Outre le denylisting, `smart-restart` fournit un mécanisme permettant d'exécuter des scripts personnalisés avant et après les tentatives de redémarrage du service. Les scripts personnalisés peuvent être utilisés pour effectuer manuellement des étapes de préparation ou pour informer les autres composants d'un redémarrage restant ou terminé.

Tous les scripts `/etc/smart-restart-conf.d/` dotés du suffixe `-pre-restart` ou `-post-restart` sont exécutés. Si l'ordre est important, préfixez tous les scripts par un numéro pour garantir l'ordre d'exécution, comme indiqué dans l'exemple suivant.

```
$ ls /etc/smart-restart-conf.d/*-pre-restart
001-my-script-pre-restart
002-some-other-script-pre-restart
```

Quand un redémarrage est-il nécessaire pour appliquer les mises à jour de sécurité ?

Dans certains cas, Amazon Linux nécessite un redémarrage pour appliquer les mises à jour :

- Les mises à jour du package du noyau Linux nécessitent un redémarrage pour activer le nouveau noyau avec les dernières mises à jour de sécurité. Le Livepatching du noyau peut vous permettre de reporter les mises à jour de sécurité pendant une période limitée. Pour plus de détails, consultez [Kernel Live Patching est activé AL2023](#).
- Sur les instances EC2 Metal, Amazon Linux fournit des mises à jour du microcode (via le `microcode_ctl` package pour Intel CPUs et le `amd-ucode-firmware` package pour les

processeurs AMD). Ces mises à jour du microcode ne seront activées que lors des redémarrages d'instance ultérieurs. Pour les instances EC2 virtualisées, le [système AWS Nitro](#) sous-jacent gère les mises à jour du microcode pour vous.

- Certains services Systemd en cours d'exécution ne fonctionneront correctement qu'après un redémarrage complet du système. Le `smart-restart` mécanisme vous informera de telles situations en laissant des indications de redémarrage. Consultez [Redémarrage automatique du service après les mises à jour \(de sécurité\)](#).

Lancement d'une instance avec la dernière version du référentiel activée

Vous pouvez ajouter des commandes DNF à un script de données utilisateur pour contrôler les packages RPM installés sur une AMI Amazon Linux lors de son lancement. Dans l'exemple suivant, un script de données utilisateur est utilisé pour s'assurer que les mêmes mises à jour de package sont installées sur toute instance lancée avec le script de données utilisateur.

```
#!/bin/bash
dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210
# Additional setup and install commands below
dnf install httpd php7.4 mysql80
```

Vous devez exécuter ce script en tant que superutilisateur (racine). Pour ce faire, exécutez la commande suivante.

```
$ sudo sh -c "bash nameofscript.sh"
```

Pour plus d'informations, consultez la section [Données utilisateur et scripts shell](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Note

Au lieu d'utiliser un script de données utilisateur, lancez la dernière AMI Amazon Linux ou une AMI personnalisée basée sur l'AMI Amazon Linux. La dernière AMI Amazon Linux possède toutes les mises à jour nécessaires installées et est configurée pour pointer vers une version de référentiel particulière.

Obtention des informations de support relatives aux packages

AL2023 intègre de nombreux projets de logiciels open source différents. Chacun de ces projets est géré indépendamment d'Amazon Linux et possède des versions et des end-of-support calendriers différents. Pour vous fournir des informations spécifiques à Amazon Linux sur ces différents packages, le plug-in DNF `supportinfo` fournit des métadonnées relatives à un package. Dans l'exemple suivant, la commande **`dnf supportinfo`** renvoie les métadonnées du package `glibc`.

```
$ sudo dnf supportinfo --pkg glibc
Last metadata expiration check: 0:07:56 ago on Wed Mar 1 23:21:49 2023.
Name           : glibc
Version        : 2.34-52.amzn2023.0.2
State          : installed
Support Status  : supported
Support Periods : from 2023-03-15      : supported
                : from 2028-03-15      : unsupported
Support Statement : Amazon Linux 2023 End Of Life
Link           : https://aws.amazon.com/amazon-linux-ami/faqs/
Other Info      : This is the support statement for AL2023. The
                  ...: end of life of Amazon Linux 2023 would be March 2028.
                  ...: From this point, the Amazon Linux 2023 packages (listed
                  ...: below) will no longer, receive any updates from AWS.
```

Les informations de support du package sont également disponibles dans la section [des déclarations de support](#) des [notes de AL2023 publication](#).

Vérification des nouvelles versions du référentiel avec **`dnf check-release-update`**

Dans une AL2023 instance, vous pouvez utiliser l'DNFutilitaire pour gérer des référentiels et appliquer des RPM packages mis à jour. Ces packages sont disponibles dans les référentiels Amazon Linux. Vous pouvez utiliser la commande DNF `dnf check-release-update` pour vérifier les nouvelles versions du référentiel DNF.

Note

AL2023 les images de conteneur n'incluent pas la `dnf check-release-update` commande par défaut.

```
$ dnf check-release-update
```

```
No such command: check-release-update. Please use /usr/bin/dnf --help
It could be a DNF plugin command, try: "dnf install 'dnf-command(check-release-update)'"
```

Lorsqu'il `dnf install 'dnf-command(check-release-update)'` est exécuté, dnf il installera le package qui fournit la `check-release-update` commande, à savoir le `dnf-plugin-release-notification` package. Dans l'exemple ci-dessous, l'`-q` argument est donné à dnf pour qu'il ait une sortie silencieuse.

```
$ dnf -y -q install 'dnf-command(check-release-update)'
Installed:
  dnf-plugin-release-notification-1.2-1.amzn2023.0.2.noarch
```

Dans les environnements non conteneurisés tels qu'une instance Amazon EC2, la `check-release-update` commande est incluse par défaut.

```
$ sudo dnf check-release-update
WARNING:
  A newer release of "Amazon Linux" is available.

Available Versions:

Version 2023.0.20230210:
  Run the following command to update to 2023.0.20230210:

    dnf upgrade --releasever=2023.0.20230210

Release notes:
  https://docs.aws.amazon.com/linux/al2023/release-notes/relnotes.html
```

Cela renvoie une liste complète de toutes les nouvelles versions des référentiels DNF disponibles. Si rien n'est renvoyé, cela signifie que DNF est actuellement configuré pour utiliser la dernière version disponible. La version du package `system-release` actuellement installé définit la variable `releasever` DNF. Pour vérifier la version actuelle du référentiel, exécutez la commande suivante.

```
$ rpm -q system-release --qf "%{VERSION}\n"
```

Lorsque vous exécutez des transactions de package DNF (telles que des commandes d'installation, de mise à jour ou de suppression), un message d'avertissement vous informe de toute nouvelle

version du référentiel. Par exemple, si vous installez le `httpd` package sur une instance lancée à partir d'une ancienne version de AL2023, le résultat suivant est renvoyé.

```
$ sudo dnf install httpd -y
Last metadata expiration check: 0:16:52 ago on Wed Mar 1 23:21:49 2023.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch    Version                               Repository    Size
=====
Installing:
httpd                   x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4               amazonlinux   46 k
Installing dependencies:
apr                     x86_64  1.7.2-2.amzn2023.0.2               amazonlinux   129 k
apr-util                x86_64  1.6.3-1.amzn2023.0.1               amazonlinux   98 k
generic-logos-httpd
noarch                 18.0.0-12.amzn2023.0.3             amazonlinux   19 k
httpd-core              x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4               amazonlinux   1.3 M
httpd-filesystem        noarch  2.4.54-3.amzn2023.0.4               amazonlinux   13 k
httpd-tools             x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4               amazonlinux   80 k
libbrotli               x86_64  1.0.9-4.amzn2023.0.2               amazonlinux   315 k
mailcap                 noarch  2.1.49-3.amzn2023.0.3               amazonlinux   33 k
Installing weak dependencies:
apr-util-openssl        x86_64  1.6.3-1.amzn2023.0.1               amazonlinux   17 k
mod_http2               x86_64  1.15.24-1.amzn2023.0.3             amazonlinux   152 k
mod_lua                 x86_64  2.4.54-3.amzn2023.0.4               amazonlinux   60 k

Transaction Summary
=====
Install 12 Packages

Total download size: 2.3 M
Installed size: 6.8 M
Downloading Packages:
(1/12): apr-util-openssl-1.6.3-1.am 212 kB/s | 17 kB      00:00
(2/12): apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x8 1.1 MB/s | 129 kB     00:00
(3/12): httpd-core-2.4.54-3.amzn202 8.9 MB/s | 1.3 MB     00:00
(4/12): mod_http2-1.15.24-1.amzn202 1.9 MB/s | 152 kB     00:00
(5/12): apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0 1.7 MB/s | 98 kB      00:00
(6/12): mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0 1.4 MB/s | 60 kB      00:00
(7/12): httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4 1.5 MB/s | 46 kB      00:00
(8/12): libbrotli-1.0.9-4.amzn2023. 4.4 MB/s | 315 kB     00:00
(9/12): mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0 753 kB/s | 33 kB      00:00
(10/12): httpd-tools-2.4.54-3.amzn2 978 kB/s | 80 kB      00:00
```



```

(11/12): httpd-filesystem-2.4.54-3. 210 kB/s | 13 kB      00:00
(12/12): generic-logos-httpd-18.0.0 439 kB/s | 19 kB      00:00
-----
Total                                6.6 MB/s | 2.3 MB      00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                :                               1/1
  Installing               : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 1/12
  Installing               : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1. 2/12
  Installing               : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/12
  Installing               : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch 4/12
  Installing               : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_ 5/12
  Installing               : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023 6/12
Running scriptlet: httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 7/12
  Installing               : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 7/12
  Installing               : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6 8/12
  Installing               : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6 9/12
  Installing               : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64 10/12
  Installing               : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 11/12
  Installing               : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 12/12
Running scriptlet: httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 12/12
  Verifying                : apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64 1/12
  Verifying                : apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1. 2/12
  Verifying                : httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_6 3/12
  Verifying                : mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_6 4/12
  Verifying                : apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64 5/12
  Verifying                : mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 6/12
  Verifying                : libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64 7/12
  Verifying                : httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64 8/12
  Verifying                : httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_ 9/12
  Verifying                : mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch 10/12
  Verifying                : httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4 11/12
  Verifying                : generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023 12/12

Installed:
  apr-1.7.2-2.amzn2023.0.2.x86_64
  apr-util-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
  apr-util-openssl-1.6.3-1.amzn2023.0.1.x86_64
  generic-logos-httpd-18.0.0-12.amzn2023.0.3.noarch
  httpd-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
  httpd-core-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64

```

```
httpd-filesystem-2.4.54-3.amzn2023.0.4.noarch
httpd-tools-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
libbrotli-1.0.9-4.amzn2023.0.2.x86_64
mailcap-2.1.49-3.amzn2023.0.3.noarch
mod_http2-1.15.24-1.amzn2023.0.3.x86_64
mod_lua-2.4.54-3.amzn2023.0.4.x86_64
```

Complete!

Ajout, activation ou désactivation de nouveaux référentiels

Warning

Ajoutez uniquement des référentiels conçus pour être utilisés avec AL2023.

Bien que les référentiels conçus pour d'autres distributions puissent fonctionner aujourd'hui, rien ne garantit qu'ils continueront à fonctionner avec une mise à jour de package AL2023 ou avec un référentiel non conçu pour être utilisé avec AL2023.

Pour installer un package à partir d'un référentiel différent des référentiels Amazon Linux par défaut, vous devez configurer le système de gestion des DNF packages afin de savoir où se trouve le référentiel

Pour dnf parler d'un référentiel de packages, ajoutez les informations du référentiel à un fichier de configuration pour ce référentiel dans le `/etc/yum.repos.d/` répertoire. De nombreux référentiels tiers fournissent soit le contenu du fichier de configuration, soit un package installable qui inclut le fichier de configuration.

Note

Bien que les référentiels puissent être configurés directement dans le `/etc/dnf/dnf.conf` fichier, cela n'est pas recommandé. Il est recommandé de configurer chaque dépôt dans son propre fichier dans `/etc/yum.repos.d/`.

Pour savoir quels référentiels sont actuellement activés, vous pouvez exécuter la commande suivante :

```
$ dnf repolist all --verbose
```

```
Loaded plugins: builddep, changelog, config-manager, copr, debug, debuginfo-install,
download, generate_completion_cache, groups-manager, needs-restarting, playground,
release-notification, repoclosure, repodiff, repograph, repomanage, reposync,
supportinfo
```

```
DNF version: 4.12.0
```

```
cachedir: /var/cache/dnf
```

```
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Wed Mar 1 23:40:15 2023.
```

```
Repo-id           : amazonlinux
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository
Repo-status       : enabled
Repo-revision     : 1677203368
Repo-updated      : Fri Feb 24 01:49:28 2023
Repo-pkgs         : 12632
Repo-available-pkgs: 12632
Repo-size         : 12 G
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/x86_64/mirror.list
Repo-baseurl      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/guids/
cf9296325a6c46ff40c775a8e2d632c4c3fd9d9164014ce3304715d61b90ca8e/x86_64/
                  : (0 more)
Repo-expire       : 172800 second(s) (last: Wed Mar 1 23:40:15
                  : 2023)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo
```

```
Repo-id           : amazonlinux-debuginfo
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository - Debug
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/debuginfo/x86_64/mirror.list
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo
```

```
Repo-id           : amazonlinux-source
Repo-name         : Amazon Linux 2023 repository - Source packages
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/core/mirrors/2023.0.20230222/SRPMS/mirror.list
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/amazonlinux.repo
```

```
Repo-id           : kernel-livepatch
Repo-name         : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository
Repo-status       : disabled
```

```
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/x86_64/mirror.list
Repo-expire       : 172800 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo

Repo-id           : kernel-livepatch-source
Repo-name         : Amazon Linux 2023 Kernel Livepatch repository -
                  : Source packages
Repo-status       : disabled
Repo-mirrors      : https://al2023-repos-us-west-2-de612dc2.s3.dualstack.us-
west-2.amazonaws.com/kernel-livepatch/mirrors/al2023/SRPMS/mirror.list
Repo-expire       : 21600 second(s) (last: unknown)
Repo-filename     : /etc/yum.repos.d/kernel-livepatch.repo
Total packages: 12632
```

Note

Si vous n'ajoutez pas l'indicateur d'option `--verbose`, la sortie inclut uniquement les informations `Repo-id`, `Repo-name` et `Repo-status`.

Pour ajouter un référentiel **yum** à un répertoire **/etc/yum.repos.d** :

1. Recherchez l'emplacement du fichier `.repo`. Dans cet exemple, le fichier `.repo` se trouve à l'adresse <https://www.example.com/repository.repo>.
2. Ajoutez le référentiel à l'aide de la commande `dnf config-manager`.

```
$ sudo dnf config-manager --add-repo https://www.example.com/repository.repo
Loaded plugins: priorities, update-motd, upgrade-helper
adding repo from: https://www.example.com/repository.repo
grabbing file https://www.example.com/repository.repo to /etc/
yum.repos.d/repository.repo
repository.repo | 4.0 kB      00:00
repo saved to /etc/yum.repos.d/repository.repo
```

Après avoir installé un référentiel, vous devez l'activer, comme décrit dans la procédure suivante.

Pour activer un yum dépôt dans `/etc/yum.repos.d`, utilisez la `dnf config-manager` commande avec l' `--enable` indicateur et le [repository](#) nom.

```
$ sudo dnf config-manager --enable repository
```

Note

Pour désactiver un référentiel, utilisez la même syntaxe de commande, mais remplacez `--enable` par `--disable` dans la commande.

Ajout de référentiels avec cloud-init

Outre l'ajout d'un référentiel à l'aide de la méthode précédente, vous pouvez également ajouter un nouveau référentiel à l'aide du framework `cloud-init`.

Pour ajouter un nouveau référentiel de package, nous vous recommandons d'utiliser le modèle suivant. Envisagez d'enregistrer ce fichier localement.

```
#cloud-config
yum_repos:
  repository.repo:
    baseurl: https://www.example.com/
    enabled: true
    gpgcheck: true
    gpgkey: file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-EXAMPLE
    name: Example Repository
```

Note

L'un des avantages de l'utilisation de `cloud-init` est que vous pouvez ajouter une section `packages` : à votre fichier de configuration. Dans cette section, vous pouvez inclure les noms des packages que vous souhaitez installer. Vous pouvez installer des packages à partir du référentiel par défaut ou du nouveau référentiel que vous avez ajouté dans le fichier `cloud-config`.

Pour des informations plus spécifiques sur la structure du fichier YAML, consultez [Ajout d'un référentiel YUM](#) dans la documentation `cloud-init`.

Après avoir configuré le fichier au format YAML, vous pouvez l'exécuter dans le framework `c`loud-init d'AWS CLI. Assurez-vous d'inclure l'option `--userdata` et le nom du fichier `.yaml` pour appeler les opérations souhaitées.

```
$ aws ec2 run-instances \
  --image-id \
    resolve:ssm:/aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-x86_64 \
  --instance-type m5.xlarge \
  --region us-east-1 \
  --key-name aws-key-us-east-1 \
  --security-group-ids sg-004a7650 \
  --user-data file://cloud-config.yaml
```

Kernel Live Patching est activé AL2023

Vous pouvez utiliser Kernel Live Patching AL2023 pour appliquer une vulnérabilité de sécurité spécifique et des correctifs de bogues critiques à un noyau Linux en cours d'exécution sans redémarrer ni perturber le fonctionnement des applications. En outre, Kernel Live Patching peut contribuer à améliorer la disponibilité de votre application tout en appliquant ces correctifs jusqu'à ce que le système puisse être redémarré.

AWS publie deux types de patches dynamiques du noyau pour AL2023 :

- Mises à jour de sécurité : incluent des mises à jour pour les failles et vulnérabilités communes (CVE) Linux. Ces mises à jour sont généralement jugées importantes ou critiques à l'aide des évaluations Amazon Linux de sécurité. Dans certains cas, AWS peut fournir des mises à jour avant qu'un CVE ne soit attribué. Dans ces cas, les correctifs peuvent apparaître comme des correctifs de bogues. Les correctifs dynamiques du noyau pour les mises à jour de sécurité sont fournis dans la mesure du possible. Tous les correctifs importants ou critiques CVEs peuvent ne pas être disponibles sous forme de correctifs actifs pour une version donnée du noyau. Pour déterminer si un CVE spécifique a été résolu par un correctif actif, consultez les [avis de sécurité Amazon Linux](#).
- Corrections de bogues — Incluez des correctifs pour les bogues critiques et les problèmes de stabilité qui ne sont pas associés à CVEs.

AWS fournit des correctifs dynamiques du AL2023 noyau pour une version du noyau jusqu'à 3 mois après sa publication. Après cette période, vous devez effectuer une mise à jour vers une version ultérieure du noyau pour continuer à recevoir les correctifs à chaud du noyau.

AL2023 les correctifs dynamiques du noyau sont disponibles sous forme de packages RPM signés dans les AL2023 référentiels existants. Les correctifs peuvent être installés sur des instances individuelles à l'aide des flux de travail du gestionnaire de packages DNF existants. Ils peuvent également être installés sur un groupe d'instances gérées à l'aide de AWS Systems Manager.

L'activation de Kernel Live Patching AL2023 est fournie sans frais supplémentaires.

Rubriques

- [Limitations](#)
- [Configurations et conditions préalables prises en charge](#)
- [Utiliser l'application Kernel Live Patching](#)

Limitations

Lors de l'application d'un correctif à chaud du noyau, vous ne pouvez pas effectuer de mise en veille prolongée, utiliser des outils de débogage avancés (tels que des outils basés sur SystemTap, kprobes et eBPF) ou accéder aux fichiers de sortie `fttrace` utilisés par l'infrastructure Kernel Live Patching.

Note

En raison de limitations techniques, certains problèmes ne peuvent pas être résolus par l'application de correctifs en direct. Pour cette raison, ces correctifs ne seront pas fournis dans le package de mise à jour dynamique du noyau, mais uniquement dans le package de mise à jour du package natif du noyau. Vous pouvez installer le package du noyau natif, [mettre à jour et redémarrer](#) le système pour activer les correctifs comme d'habitude.

Configurations et conditions préalables prises en charge

Kernel Live Patching est pris en charge sur les instances Amazon EC2 et les machines virtuelles sur site qui s'exécutent. AL2023

Pour utiliser Kernel Live Patching sur Kernel AL2023, vous devez utiliser ce qui suit :

- Une architecture x86_64 ou ARM64 64 bits
- Version du noyau 6.1 ou 6.12

Exigences des stratégies

Pour télécharger des packages depuis les référentiels AL2023, Amazon EC2 doit avoir accès aux compartiments Amazon S3 détenus par le service. Si vous utilisez un point de terminaison Amazon Virtual Private Cloud (VPC) pour Amazon S3 dans votre environnement, assurez-vous que votre politique de point de terminaison VPC autorise l'accès à ces compartiments publics. Le tableau suivant décrit le compartiment Amazon S3 auquel Amazon EC2 peut avoir besoin pour accéder au Kernel Live Patching.

ARN de compartiment S3	Description
<code>arn:aws:s3:::al2023-repos-<i>region</i>-de612dc2/*</code>	Compartiment Amazon S3 contenant des AL2023 référentiels

Utiliser l'application Kernel Live Patching

Vous pouvez activer et utiliser Kernel Live Patching sur des instances individuelles à l'aide de la ligne de commande de l'instance elle-même. Vous pouvez également activer et utiliser Kernel Live Patching sur un groupe d'instances gérées à l'aide d'AWS Systems Manager.

Les sections suivantes expliquent comment activer et utiliser Kernel Live Patching sur des instances individuelles à l'aide de la ligne de commande.

Pour plus d'informations sur l'activation et l'utilisation du Kernel Live Patching sur un groupe d'instances gérées, consultez la section [Utiliser le Kernel Live Patching sur les AL2023 instances](#) dans le Guide de l'AWS Systems Manager utilisateur.

Rubriques

- [Activer Kernel Live Patching](#)
- [Afficher les correctifs à chaud du noyau disponibles](#)
- [Appliquer des correctifs à chaud du noyau](#)
- [Afficher les correctifs à chaud du noyau appliqués](#)
- [Désactiver Kernel Live Patching](#)

Activer Kernel Live Patching

Kernel Live Patching est désactivé par défaut sur AL2023. Pour utiliser la correction à chaud, vous devez installer le plug-in DNF pour Kernel Live Patching et activer la fonctionnalité de correction à chaud.

Pour activer Kernel Live Patching

1. Les correctifs dynamiques du noyau sont disponibles pour AL2023 la version du noyau 6.1. Pour vérifier la version de votre noyau, exécutez la commande suivante.

```
$ sudo dnf list kernel
```

2. Installez le plug-in DNF pour Kernel Live Patching.

```
$ sudo dnf install -y kpatch-dnf
```

3. Activez le plug-in DNF pour Kernel Live Patching.

```
$ sudo dnf kernel-livepatch -y auto
```

Cette commande installe également la dernière version du RPM du correctif à chaud du noyau à partir des référentiels configurés.

4. Pour confirmer que le plug-in DNF pour la correction à chaud du noyau a été installé correctement, exécutez la commande suivante.

Lorsque vous activez Kernel Live Patching, un RPM vide du correctif à chaud du noyau est automatiquement appliqué. Si Kernel Live Patching a été correctement activé, cette commande renvoie une liste qui inclut le RPM du correctif live du noyau vide initial (et un autre RPM configurant le référentiel DNF contenant les livepatches).

```
$ sudo rpm -qa | grep kernel-livepatch
kernel-livepatch-repo-s3-2023.7.20250428-0.amzn2023.noarch
kernel-livepatch-6.1.134-150.224-1.0-0.amzn2023.x86_64
```

5. Installez le package kpatch.

```
$ sudo dnf install -y kpatch-runtime
```

6. Mettez à jour le service kpatch s'il a été installé précédemment.

```
$ sudo dnf upgrade kpatch-runtime
```

7. Démarrez le service kpatch. Ce service charge tous les correctifs à chaud du noyau lors de l'initialisation ou au démarrage.

```
$ sudo systemctl enable kpatch.service && sudo systemctl start kpatch.service
```

Afficher les correctifs à chaud du noyau disponibles

Les alertes de sécurité Amazon Linux sont publiées dans le Centre de sécurité Amazon Linux. Pour plus d'informations sur les alertes AL2023 de sécurité, y compris les alertes relatives aux correctifs actifs du noyau, consultez le [centre de sécurité Amazon Linux](#). Les correctifs Kernel Live sont préfixés avec ALASLIVEPATCH. Le Centre de sécurité Amazon Linux peut ne pas répertorier les correctifs à chaud du noyau qui corrigent les bogues.

Vous pouvez également découvrir les correctifs dynamiques du noyau disponibles pour les alertes et à CVEs l'aide de la ligne de commande.

Pour répertorier tous les correctifs à chaud du noyau disponibles pour les avis

Utilisez la commande suivante de l'.

```
$ sudo dnf updateinfo list
```

```
Last metadata expiration check: 1:06:23 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.  
ALAS2LIVEPATCH-2021-123    important/Sec. kernel-  
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64  
ALAS2LIVEPATCH-2022-124    important/Sec. kernel-  
livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

Pour répertorier tous les correctifs dynamiques du noyau disponibles pour CVEs

Utilisez la commande suivante de l'.

```
$ sudo dnf updateinfo list cves
```

```
Last metadata expiration check: 1:07:26 ago on Mon 13 Feb 2023 09:28:19 PM UTC.  
CVE-2022-0123    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64  
CVE-2022-3210    important/Sec. kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-3.amzn2023.x86_64
```

Appliquer des correctifs à chaud du noyau

Vous appliquez les correctifs à chaud du noyau en utilisant le gestionnaire de packages DNF de la même manière que vous appliquez les mises à jour régulières. Le plugin DNF pour Kernel Live Patching gère les correctifs dynamiques du noyau qui peuvent être appliqués.

Tip

Nous vous recommandons de mettre régulièrement à jour votre noyau à l'aide de Kernel Live Patching afin de vous assurer qu'il reçoit des correctifs de sécurité spécifiques jusqu'à ce que le système puisse être redémarré. Vérifiez également si des correctifs supplémentaires ont été mis à disposition du package du noyau natif qui ne peuvent pas être déployés sous forme de correctifs actifs, puis [mettez à jour et redémarrez](#) la mise à jour du noyau dans ces cas.

Vous pouvez choisir d'appliquer un correctif à chaud du noyau spécifique ou d'appliquer tous les correctifs à chaud du noyau disponibles avec vos mises à jour de sécurité régulières.

Pour appliquer un correctif à chaud du noyau spécifique

1. Obtenez la version du correctif à chaud du noyau à l'aide de l'une des commandes décrites à la section [Afficher les correctifs à chaud du noyau disponibles](#).
2. Appliquez le correctif dynamique du noyau pour votre AL2023 noyau.

```
$ sudo dnf install kernel-livepatch-kernel_version-package_version.amzn2023.x86_64
```

Par exemple, la commande suivante applique un correctif dynamique du noyau pour la version AL2023 du noyau 6.1.12-17.42

```
$ sudo dnf install kernel-livepatch-6.1.12-17.42-1.0-4.amzn2023.x86_64
```

Pour appliquer les correctifs à chaud du noyau disponibles avec vos mises à jour de sécurité régulières

Utilisez la commande suivante.

```
$ sudo dnf upgrade --security
```

Omettre l'option `--security` d'inclure les corrections de bogues.

Important

- La version du noyau n'est pas mise à jour après l'application des correctifs à chaud du noyau. La version est mise à jour vers la nouvelle version seulement après le redémarrage de l'instance.
- Un AL2023 noyau reçoit des correctifs dynamiques pendant 3 mois. Une fois cette période écoulée, aucun nouveau correctif à chaud du noyau n'est publié pour cette version du noyau.
- Pour continuer à recevoir les correctifs à chaud du noyau après 3 mois, vous devez redémarrer l'instance pour passer à la nouvelle version du noyau. L'instance continue de recevoir les correctifs à chaud du noyau pendant les 3 mois qui suivent sa mise à jour.
- Pour vérifier la fenêtre de support de votre version du noyau, exécutez la commande suivante :

```
$ sudo dnf kernel-livepatch support
```

```
The current version of the Linux kernel you are running will no longer receive  
live patches after 2025-07-22.
```

Afficher les correctifs à chaud du noyau appliqués

Pour afficher les correctifs à chaud du noyau appliqués

Utilisez la commande suivante.

```
$ sudo kpatch list
```

```
Loaded patch modules:
```

```
livepatch_CVE_2022_36946 [enabled]
```

```
Installed patch modules:
```

```
livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-29.131.amzn2023.x86_64)
```

```
livepatch_CVE_2022_36946 (6.1.57-30.131.amzn2023.x86_64)
```

La commande renvoie une liste des correctifs à chaud du noyau des mise à jour de sécurité chargés et installés. Voici un exemple de sortie.

 Note

Un seul correctif à chaud du noyau peut inclure et installer plusieurs correctifs à chaud.

Désactiver Kernel Live Patching

Si vous n'avez plus besoin d'utiliser Kernel Live Patching, vous pouvez le désactiver à tout moment.

- Désactivez l'utilisation de livepatches :

1. Désactivez le plug-in :

```
$ sudo dnf kernel-livepatch manual
```

2. Désactivez le service kpatch :

```
$ sudo systemctl disable --now kpatch.service
```

- Retirez complètement les outils livepatch :

1. Supprimez le plug-in :

```
$ sudo dnf remove kpatch-dnf
```

2. Supprimez kpatch-runtime :

```
$ sudo dnf remove kpatch-runtime
```

3. Supprimez tout livepatches installé :

```
$ sudo dnf remove kernel-livepatch\*
```

Mise à jour du noyau Linux sur AL2023

Rubriques

- [Versions du noyau Linux sur AL2023](#)
- [Mise à jour de l'AL2023 vers une version plus récente du noyau](#)
- [Noyaux AL2023 - Questions fréquemment posées](#)

Versions du noyau Linux sur AL2023

L'AL2023 inclut régulièrement de nouvelles versions du noyau basées sur les versions Long-Term Support (LTS) du noyau Linux.

AL2023 a été initialement publié en mars 2023 avec le noyau 6.1.

En avril 2025, AL2023 a ajouté le support pour le noyau Linux 6.12. Ce noyau a ajouté de nouvelles fonctionnalités, notamment la planification EEVDF, le I/O support du relais FUSE, une nouvelle API Futex et des améliorations de l'eBPF. Le noyau 6.12 permet également à un programme en espace utilisateur de se sécuriser lors de l'exécution en utilisant des piles d'ombres dans l'espace utilisateur et le scellage de la mémoire.

En mars 2026, AL2023 a ajouté le support pour le noyau Linux 6.18. Le noyau 6.18 mis à jour apporte des améliorations supplémentaires en termes de prise en charge des processeurs, de virtualisation, de sécurité et de performances. Les fonctionnalités notables incluent des fonctionnalités IOMMU améliorées dans toutes les architectures et des contrôles vectoriels d'attaque pour gérer les mesures d'atténuation des vulnérabilités du processeur. L'amélioration des performances est due à des optimisations de cryptographie associées à des opérations FSCRYPT plus rapides, à des améliorations de la gestion de la mémoire et à l'introduction de Sheaves en tant que nouvelle couche de mise en cache optionnelle basée sur une baie par processeur.

Mise à jour de l'AL2023 vers une version plus récente du noyau

À partir de juin 2026, AL2023 mettra à jour le noyau par défaut chaque année. L'[al2023-ami-kernel-default](#) ensemble des AMI sera mis à jour avec le dernier noyau LTS, de sorte que les instances nouvellement lancées proposeront automatiquement la nouvelle version du noyau. C'est le moyen le plus simple de rester au courant des derniers correctifs de sécurité et des améliorations de performances.

Si vous préférez choisir une version de noyau spécifique, vous pouvez exécuter AL2023 avec le noyau 6.12 ou 6.18 soit en sélectionnant une AMI avec le noyau souhaité préinstallé, soit en mettant à niveau une instance AL2023 EC2 existante.

Exécution d'une AMI AL2023 avec une version de noyau spécifique

Vous pouvez choisir d'exécuter une AMI AL2023 avec un noyau spécifique préinstallé via la console AWS ou en interrogeant SSM pour obtenir des paramètres spécifiques. Les clés SSM à interroger commencent par, `/aws/service/ami-amazon-linux-latest/` suivies de l'une des

Pour le noyau 6.12

- `al2023-ami-kernel-6.12-arm64` pour l'architecture arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-arm64` pour l'architecture arm64 (AMI minimale)
- `al2023-ami-kernel-6.12-x86_64` pour l'architecture x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.12-x86_64` pour l'architecture x86_64 (AMI minimale)

Pour le noyau 6.18

- `al2023-ami-kernel-6.18-arm64` pour l'architecture arm64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.18-arm64` pour l'architecture arm64 (AMI minimale)
- `al2023-ami-kernel-6.18-x86_64` pour l'architecture x86_64
- `al2023-ami-minimal-kernel-6.18-x86_64` pour l'architecture x86_64 (AMI minimale)

Consultez la section [Lancement d'AL2023 à l'aide du paramètre SSM et AWS CLI](#) pour plus de détails sur la sélection des AMI AL2023.

Mise à jour d'une instance AL2023 vers un noyau plus récent

Vous pouvez mettre à niveau sur place une instance AL2023 en cours d'exécution vers le noyau 6.12 ou 6.18 en procédant comme suit :

1. Détectez le noyau actuel et définissez la version cible :

```
# Automatically detect current kernel version BEFORE upgrade
$ CURRENT_KERNEL=$(uname -r)
$ SOURCE_VERSION=""

$ if [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.12"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.12"
else
    SOURCE_VERSION=""
fi

# Save the source version to a persistent location for use after reboot
$ echo "${SOURCE_VERSION}" | sudo tee /var/lib/source_kernel_version > /dev/null

# Set your target version (change this to your desired kernel: 6.12 or 6.18)
```

```
$ TARGET_VERSION="6.12"
```

```
$ echo "Current kernel: ${SOURCE_VERSION:-6.1}"  
$ echo "Upgrading to kernel ${TARGET_VERSION}"
```

2. Installez le package du noyau cible :

```
$ sudo dnf install -y kernel${TARGET_VERSION}
```

3. Obtenez la dernière version du package du noyau cible :

```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel${TARGET_VERSION} |  
sort -V | tail -1)
```

4. Faites du nouveau noyau votre noyau par défaut :

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

5. Redémarrez votre système :

```
$ sudo reboot
```

6. Désinstallez le noyau précédent :

```
# Read the source kernel version from the saved file  
$ SOURCE_VERSION=$(sudo cat /var/lib/source_kernel_version)  
  
# Uninstall the source kernel  
$ sudo dnf remove -y kernel${SOURCE_VERSION}
```

7. Remplacez les packages de noyau supplémentaires par leurs équivalents du noyau cible :

```
# Set your target version (change this to your desired kernel: 6.12 or 6.18)  
$ TARGET_VERSION="6.12"
```

```
$ for pkg in bpftool kernel-debuginfo kernel-debuginfo-common kernel-headers \  
kernel-modules-extra-common perf python3-perf; do  
case "$pkg" in  
kernel-*)  
src="kernel${SOURCE_VERSION}${pkg#kernel}"  
tgt="kernel${TARGET_VERSION}${pkg#kernel}" ;;
```



```

    *)
    src="${pkg}${SOURCE_VERSION}"
    tgt="${pkg}${TARGET_VERSION}" ;;
  esac
  rpm -q "$src" && sudo dnf -y swap "$src" "$tgt"
done

# kernel-tools and kernel-tools-devel must be removed and reinstalled
# together due to version dependency requirements
$ if rpm -q "kernel${SOURCE_VERSION}-tools"; then
    sudo dnf -y remove kernel${SOURCE_VERSION}-tools kernel${SOURCE_VERSION}-tools-
devel
    sudo dnf -y install kernel${TARGET_VERSION}-tools kernel${TARGET_VERSION}-tools-
devel
fi

```

8. (Facultatif) Désinstallez kernel-devel pour la version précédente du noyau :

```

$ rpm -q kernel${SOURCE_VERSION}-devel && sudo dnf remove -y kernel
${SOURCE_VERSION}-devel

```

Rétrogradation vers une version antérieure du noyau

Si, à tout moment, vous devez revenir à une version antérieure du noyau, procédez comme suit :

1. Détectez le noyau actuel et définissez la version cible :

```

# Automatically detect current kernel version BEFORE downgrade
$ CURRENT_KERNEL=$(uname -r)
$ SOURCE_VERSION=""

$ if [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.12"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.12"
elif [[ $CURRENT_KERNEL == *"6.18"* ]]; then
    SOURCE_VERSION="6.18"
fi

# Save the source version to a persistent location for use after reboot
$ echo "${SOURCE_VERSION}" | sudo tee /var/lib/source_kernel_version > /dev/null

```

```
# Set your target version (change this to your desired kernel)
# Use "" for kernel 6.1, "6.12" for kernel 6.12
$ TARGET_VERSION=""
```

```
$ echo "Downgrading from kernel ${SOURCE_VERSION:-6.1} to kernel
${TARGET_VERSION:-6.1}"
```

2. Remplacez les packages de noyau supplémentaires par leurs équivalents du noyau cible :

```
$ for pkg in bpftool kernel-debuginfo kernel-debuginfo-common kernel-headers \
    kernel-modules-extra-common python3-perf; do
    case "$pkg" in
        kernel-*)
            src="kernel${SOURCE_VERSION}${pkg#kernel}"
            tgt="kernel${TARGET_VERSION}${pkg#kernel}" ;;
        *)
            src="${pkg}${SOURCE_VERSION}"
            tgt="${pkg}${TARGET_VERSION}" ;;
    esac
    rpm -q "$src" && sudo dnf -y swap "$src" "$tgt"
done

# perf requires --allowerasing due to libtraceevent conflicts
$ rpm -q "perf${SOURCE_VERSION}" && sudo dnf -y swap "perf${SOURCE_VERSION}" "perf
${TARGET_VERSION}" --allowerasing

# kernel-tools and kernel-tools-devel must be removed and reinstalled
# together due to version dependency requirements
$ if rpm -q "kernel${SOURCE_VERSION}-tools"; then
    sudo dnf -y remove kernel${SOURCE_VERSION}-tools kernel${SOURCE_VERSION}-tools-
devel
    sudo dnf -y install kernel${TARGET_VERSION}-tools kernel${TARGET_VERSION}-tools-
devel
fi
```

3. Installez le package du noyau cible :

```
$ sudo dnf install -y kernel${TARGET_VERSION}
```

4. Obtenez la dernière version du package du noyau cible :

```
$ version=$(rpm -q --qf '%{version}-%{release}.%{arch}\n' kernel${TARGET_VERSION} |  
sort -V | tail -1)
```

5. Faites du noyau cible votre noyau par défaut :

```
$ sudo grubby --set-default "/boot/vmlinuz-$version"
```

6. Redémarrez votre système :

```
$ sudo reboot
```

7. Désinstallez le noyau source :

```
# Read the source kernel version from the saved file  
$ SOURCE_VERSION=$(sudo cat /var/lib/source_kernel_version)  
  
# Uninstall the source kernel  
$ sudo dnf remove -y kernel${SOURCE_VERSION}
```

Noyaux AL2023 - Questions fréquemment posées

1. Dois-je redémarrer après une mise à jour du noyau ?

Chaque modification apportée au noyau en cours d'exécution nécessite un redémarrage.

2. Comment puis-je maintenir les noyaux à jour sur plusieurs instances ?

Amazon Linux ne fournit pas de fonctionnalités permettant de gérer des flottes d'instances. Nous vous recommandons de patcher les grandes flottes à l'aide d'outils tels que [AWS Systems Manager](#).

3. Comment puis-je vérifier la version du noyau que j'utilise actuellement ?

Exécutez cette commande sur votre instance AL2023 :

```
$ uname -r
```

4. Quel noyau l'AL2023 me recommande-t-il d'utiliser ?

Il est recommandé de passer à la dernière version du noyau AL2023 6.18 pendant que tous les autres noyaux AL2023 sont toujours pris en charge. Il est recommandé aux clients de tester leurs charges de travail avant de procéder à la mise à niveau.

5. Mes applications existantes fonctionneront-elles avec n'importe quel noyau AL2023 ?

AL2023 supporte un noyau plus récent (6.12 ou 6.18) de la même manière que le noyau 6.1. Les applications fonctionneront et des améliorations se produisent sous le capot. Les clients doivent dans tous les cas tester leurs charges de travail spécifiques avant de passer à un nouveau noyau.

6. Comment installer les en-têtes du noyau, les packages de développement et les modules supplémentaires pour le noyau 6.12 ou 6.18 ?

Veuillez exécuter :

```
$ version=$(uname -r | grep -oP '^\\d+\\.\\d+')  
$ sudo dnf install -y kernel${version}-modules-extra-$(uname -r) kernel${version}-  
headers-$(uname -r) kernel${version}-devel-$(uname -r)
```

7. Pendant combien de temps les noyaux 6.12 et 6.18 seront-ils supportés ?

Les noyaux 6.12 et 6.18 seront pris en charge jusqu'à la fin de vie prévue d'Amazon Linux 2023, soit le 30 juin 2029.

Commencer à programmer des environnements d'exécution sur AL2023

AL2023 fournit différentes versions de certains environnements d'exécution linguistiques. Nous travaillons avec des projets en amont qui prennent en charge plusieurs versions en même temps. Recherchez des informations sur la façon d'installer et de gérer ces packages nommés selon la version à l'aide de la commande `dnf` de recherche et d'installation de ces packages.

Les rubriques suivantes décrivent le mode d'existence de chaque écosystème linguistique dans AL2023.

Rubriques

- [CC++, et Fortran en AL2 2023](#)
- [.NET dans AL2023](#)
- [Go dans AL2023](#)
- [Java en AL2 023](#)
- [Node.js dans AL2023](#)
- [Perl en AL2 023](#)
- [PHP en AL2 023](#)
- [Python dans AL2023](#)
- [Ruby dans AL2023](#)
- [Rust dans AL2023](#)
- [Swift dans AL2023](#)
- [TypeScript en AL2 023](#)

CC++, et Fortran en AL2 2023

AL2023 inclut à la fois la collection de compilateurs GNU (GCC) et le Clang frontend pour LLVM (Low Level Virtual Machine).

La version majeure de GCC restera constante pendant toute la durée de vie de AL2 2023. Les versions mineures apportent des corrections de bogues et peuvent être incluses dans les versions

AL2 023. D'autres correctifs de bogues, de performances et de sécurité pourraient être rétroportés vers la version majeure GCC qui sera livrée en AL2 2023.

AL2023 inclut la version 11 de GCC comme compilateur par défaut avec les interfaces C (gcc), C++ (g++) et Fortran (gfortran). De plus, AL2 023 fournit GCC la version 14 en tant que compilateur alternatif facultatif qui peut être installé en même temps que la version par défaut.

AL2023 n'active pas les frontends Ada (gnat), Go (gcc-go), Objective-C ou Objective-C++.

Les indicateurs de compilation par défaut avec lesquels AL2 023 RPMs est construit incluent les indicateurs d'optimisation et de renforcement. Pour créer votre propre code avec GCC, nous vous recommandons d'inclure des indicateurs d'optimisation et de renforcement.

Note

Quand `gcc --version` est invoqué, une chaîne de version telle que `gcc (GCC) 11.3.1 20221121 (Red Hat 11.3.1-4)` est affichée. Red Hat fait référence à la [branche de fournisseur GCC](#) sur laquelle le package GCC d'Amazon Linux est basé. Selon l'URL du rapport de bogue indiquée par `gcc --help`, tous les rapports de bogue et les demandes d'assistance doivent être adressés à Amazon Linux.

Pour plus d'informations sur certains des changements à long terme apportés à cette branche du fournisseur, tels que la `__GNUC_RH_RELEASE__` macro, consultez les [sources des packages Fedora](#).

Pour plus d'informations sur la chaîne d'outils principale, consultez [Packages de chaîne d'outils de base glibc, gcc, binutils](#).

Pour plus d'informations sur AL2 023 et sa relation avec les autres distributions Linux, consultez [Relation avec Fedora](#).

Pour plus d'informations sur la variation du triplet du compilateur en AL2 023 par rapport à AL2, voir [Triplet de compilateur](#)

Rubriques

- [GCC14](#)
- [Comparaison des versions linguistiques standard](#)

GCC14

AL2023 fournit GCC 14 en tant que compilateur optionnel qui peut être installé en plus du GCC 11 par défaut. GCC14 inclut les dernières fonctionnalités et optimisations du langage, ce qui le rend adapté aux projets nécessitant la prise en charge des nouvelles normes C, C++ ou Fortran.

Pour installer GCC 14, utilisez la commande suivante :

```
sudo dnf install gcc14 gcc14-c++ gcc14-gfortran
```

Les GCC 14 compilateurs sont installés avec des noms de commande spécifiques à la version afin d'éviter tout conflit avec le 11 par défaut : GCC

- `gcc14-gcc`- Compilateur C
- `gcc14-g++`- Compilateur C++
- `gcc14-gfortran`- Compilateur Fortran

Exemple d'utilisation :

```
gcc14-gcc -o myprogram myprogram.c  
gcc14-g++ -o mycppprogram mycppprogram.cpp  
gcc14-gfortran -o myfortranprogram myfortranprogram.f90
```

Vous pouvez vérifier la version installée en exécutant :

```
gcc14-gcc --version
```

Cela affichera des informations de version similaires à : `gcc14-gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7)`

Note

Les GCC versions 11 et GCC 14 peuvent être installées simultanément sur le même système. Les `gfortran` commandes par défaut `gccg++`, et continueront d'utiliser GCC 11, tandis que GCC 14 est accessible via les commandes spécifiques à la version.

Comparaison des versions linguistiques standard

Le tableau suivant compare les versions linguistiques standard par défaut entre différentes versions d'Amazon Linux et versions de GCC compilateur :

Version d'Amazon Linux	C Standard (par défaut)	C++ Standard (par défaut)	Norme Fortran
AL2 avec GCC 7 (par défaut)	C11 (201112L)	C++14 (201402L)	Fortran 2008
AL2 avec GCC 10 (facultatif)	C17/C18 (201710L)	C++14 (201402L)	Fortran 2008
AL2023 avec GCC 11 (par défaut)	C17/C18 (201710L)	C++17 (201703L)	Fortran 2008
AL2023 avec GCC 14 (facultatif)	C17/C18 (201710L)	C++17 (201703L)	Fortran 2008

Principales améliorations par GCC version :

- GCC10 contre GCC 7 : mise à niveau de la norme C par défaut de C11 à C17/C18, prise en charge supplémentaire des fonctionnalités C++20 et capacités d'optimisation améliorées.
- GCC11 contre GCC 10 : mise à niveau de la norme C++ par défaut de C++ 14 à C++ 17, amélioration de la prise en charge du C++ 20 et ajout de fonctionnalités expérimentales C++ 23.
- GCC14 contre GCC 11 : Ajout du support complet de la norme C23, fonctionnalités C++23 améliorées, optimisation améliorée et meilleure conformité aux normes.

Normes linguistiques prises en charge :

- Normes C : Toutes les versions sont compatibles avec les normes C90, C99, C11 et C17/C18. GCC10+ prend en charge le C2x (brouillon C23), tandis que le GCC 14 fournit un support C23 complet.
- Normes C++ : Toutes les versions sont compatibles avec C++98, C++03, C++11, C++14, C++17 et C++20. GCC11+ fournit un support expérimental en C++23, dont GCC 14 offrent des fonctionnalités C++23 améliorées.

- Standards Fortran : Toutes les versions sont principalement compatibles avec Fortran 2008, avec différents niveaux de fonctionnalités de Fortran 2018 en fonction de la version. GCC

Note

Bien que les normes par défaut restent cohérentes entre GCC 11 et 14, la version GCC 14 fournit une prise en charge des fonctionnalités linguistiques nettement améliorée, une meilleure optimisation, des diagnostics améliorés et une mise en œuvre plus complète des nouvelles normes lorsque cela est explicitement demandé à l'aide d'-std=indicateurs.

.NET dans AL2023

AL2023 fournit actuellement le [.NET runtime](#) et le SDK, versions 8.0, 9.0 et 10.0. .NET La version 6.0 a été atteinte end-of-life en novembre 2024 et n'est plus prise en charge. Chaque version est prise en charge pendant la même période qu'en amont.NET. Pour plus d'informations, consultez la section [Déclarations de support du Package](#).

Migration vers des versions plus récentes .NET

La .NET communauté en amont fournit de la documentation de migration pour déplacer :

- [jusqu'à .NET 10](#)
- [jusqu'à .NET 9](#)
- [jusqu'à .NET 8](#)

Installation .NET sur AL2023

Plusieurs versions du .NET moteur d'exécution peuvent être installées simultanément sur AL2023. Cependant, les dotnet-host packages dotnet et sont partagés entre les versions du SDK, de sorte qu'une seule version du SDK peut posséder le point d'entrée de la /usr/bin/dotnet CLI à la fois. L'installation d'une version différente du SDK mettra à jour la dotnet commande partagée vers cette version.

Pour installer une version spécifique du .NET SDK, utilisez la dnf commande suivante :

```
sudo dnf install dotnet-sdk-10.0
```

10.0 Remplacez-le par la version souhaitée (8.0, 9.0 ou 10.0).

Pour installer uniquement le runtime sans le SDK :

```
sudo dnf install dotnet-runtime-9.0
```

Godans AL2023

Vous souhaitez peut-être créer votre propre code écrit [Go](#) sur Amazon Linux et utiliser une chaîne d'outils fournie avec AL2023. De même AL2, AL2023 mettra à jour la Go chaîne d'outils tout au long de la durée de vie du système d'exploitation. Il peut s'agir d'une réponse à des CVE dans la chaîne d'outils que nous expédions, ou dans le cadre d'une publication trimestrielle.

Go est une langue qui évolue relativement rapidement. Il peut arriver que des applications existantes écrites Go doivent s'adapter aux nouvelles versions de la Go chaîne d'outils. Pour plus d'informations sur Go, voir [Go1 et l'avenir des Go programmes](#).

Bien qu'elle AL2023 incorporera de nouvelles versions de la Go chaîne d'outils au cours de sa durée de vie, celle-ci ne sera pas synchronisée avec les versions en amont Go. Par conséquent, l'utilisation de la Go chaîne d'outils fournie AL2023 peut ne pas être appropriée si vous souhaitez créer Go du code en utilisant les fonctionnalités de pointe du Go langage et de la bibliothèque standard.

Pendant la durée de vie de AL2023, les versions précédentes des packages ne sont pas supprimées des référentiels. Si une ancienne Go chaîne d'outils est requise, vous pouvez choisir de renoncer aux correctifs de bogues et de sécurité des nouvelles Go chaînes d'outils et d'installer une version précédente à partir des référentiels en utilisant les mêmes mécanismes disponibles pour tous les RPM.

Si vous souhaitez créer votre propre Go code AL2023, vous pouvez utiliser la chaîne d'Go outils incluse en sachant que cette chaîne AL2023 d'outils peut évoluer au cours de la durée de vie de. AL2023

AL2023 Fonctions Lambda écrites en Go

Lorsqu'il Go est compilé en code natif, Lambda le Go traite comme un environnement d'exécution personnalisé. Vous pouvez utiliser le `provided.al2023` runtime pour déployer des Go fonctions sur AL2023 Lambda.

Pour plus d'informations, consultez la section [Création de fonctions Lambda avec Go](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur.

Java en AL2 023

AL2023 fournit plusieurs versions d'[Amazon Corretto pour](#) prendre en charge les charges de travail basées sur la base de données. Java Tous les packages Java basés inclus dans AL2 023 sont construits avec Amazon Corretto 17.

Corretto est une version du kit de développement Open Java (OpenJDK) avec le support à long terme de. Amazon Corretto est certifié à l'aide du kit de compatibilité technique Java (TCK) pour garantir qu'il répond à la norme Java SE et qu'il est disponible sous Linux, et. Windows macOS

Un package [Amazon Corretto](#) est disponible pour Corretto 1.8.0, Corretto 11 et Corretto 17.

Chaque version de Corretto de la version 023 est prise AL2 en charge pendant la même période que la version Corretto, ou jusqu'à la fin de vie de la version 023, selon la première de ces éventualités. AL2 Pour plus d'informations, consultez les [déclarations de support des packages Amazon Linux](#) et [Amazon Corretto FAQs](#).

Node.js dans AL2023

[Node.js](#) dans AL2023 est représenté par les versions 20, 22 et 24. Amazon Linux suit le [calendrier de support](#) en amont et l'état du support de n'importe quelle Node.js version peut toujours être vérifié sur la [page d'état du support du Package](#). Toutes les Node.js versions prises en charge sont dotées d'un espace de noms et peuvent être installées simultanément sur le même système. L'espacement de noms garantit que chaque Node.js installation est unique au sein du système de fichiers. Ceci est réalisé en renommant les répertoires et les fichiers clés en fonction de la version d'exécution. Les noms réels des exécutables ressembleront à node- {MAJOR_VERSION} ou npm- {MAJOR_VERSION}. Cependant, une seule Node.js version peut être active à la fois. Cette version active fournit les répertoires et noms de fichiers par défaut, tels que node, npm ou /usr/lib/node_modules, en les pointant vers le runtime actuellement actif.

Ceci est réalisé en utilisant les fonctionnalités de l'outil des alternatives. Il est important de se rappeler que les noms des exécutables par défaut sont virtuels et peuvent changer à tout moment lorsque vous pointez vers une autre Node.js version installée. Cette flexibilité permet aux logiciels qui utilisent un nœud dans le shebang de sélectionner la version souhaitée lorsqu'ils sont invoqués. Toutefois, lorsqu'une version spécifique de Node.js est requise, la persistance de la version peut être obtenue en appelant l'exécutable avec espace de noms (par exemple, node-20 ou node-22), qui utilisera toujours la version spécifiée du runtime. De plus, les exécutables avec espace de noms de

l'outil npm, tels que npm-20 ou npm-22, sont toujours associés à la version correspondante Node.js , quel que soit le runtime actuellement actif.

Node.js est distribué sous la forme de plusieurs packages avec un espace de noms commençant par « »nodejs{MAJOR_VERSION}. Ces packages fournissent un nœud, une version compatible de l'outil npm, de la documentation, des bibliothèques, etc. Par exemple, le nœud et le npm des Node.js 22 sont fournis par les nodejs22-npm packages nodejs22 et, respectivement.

L'outil des alternatives fournit une commande unique pour passer d'une Node.js version à l'autre. Par défaut, les alternatives sont configurées pour être en mode auto, qui utilise les priorités pour déterminer la Node.js version actuellement active. Cependant, vous pouvez activer n'importe quelle version installée à tout moment. Actuellement, toutes les versions prises en charge Node.js ont la même priorité, ce qui signifie que la première version installée sera automatiquement activée.

Quelques exemples utiles d'utilisation alternatives

1. Vérifiez quelles alternatives sont configurées pour

```
alternatives --list
```

2. Vérifiez la configuration actuelle du nœud

```
alternatives --display node
```

3. Modifier la version de manière interactive Node.js

```
alternatives --config node
```

4. Passez en mode manuel et sélectionnez une version spécifique

```
alternatives --set node /usr/bin/node-{MAJOR_VERSION}
```

5. Revenir en mode de sélection automatique des versions

```
alternatives --auto node
```

Bonnes pratiques de sécurité

Lorsque vous utilisez Node.js et npm sur AL2023, suivez le guide des [meilleures pratiques de sécurité Node.js en amont](#). Il couvre les menaces au niveau des applications, notamment les

attaques de la chaîne logistique, et les mesures d'atténuation telles que l'utilisation de fichiers de verrouillage et la désactivation de scripts de cycle de vie.

Perl en AL2 023

AL2023 fournit la version 5.32 du [Perl](#) langage de programmation.

Bien que Perl a fourni un degré élevé de compatibilité linguistique dans le cadre de Perl 5 versions publiées au cours des dernières décennies, Amazon Linux ne devrait pas passer de Perl 5.32 lors de la version AL2 023. Amazon Linux continuera à appliquer le correctif de sécurité Perl pour une durée de vie de AL2 023, conformément à nos [déclarations de support relatives aux colis](#).

Perl modules en AL2 023

Divers Perl les modules sont emballés comme RPMs dans AL2 023. Bien qu'il y en ait de nombreux Perl modules disponibles car RPMs Amazon Linux ne vise pas à emballer tous les modules possibles Perl module. Les modules sont conçus de RPMs manière à être utilisés par les packages RPM d'autres systèmes d'exploitation. Amazon Linux donnera donc la priorité à ces correctifs de sécurité plutôt qu'à de pures mises à jour de fonctionnalités.

AL2023 inclut également de CPAN telle sorte que Perl les développeurs peuvent utiliser le gestionnaire de paquets idiomatique pour Perl modules.

PHP en AL2 023

AL2023 fournit actuellement le langage de [PHP](#) programmation, versions 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5. Chaque version est prise en charge pendant la même période qu'en amont PHP. Pour plus d'informations, consultez la section [Déclarations de support du Package](#).

Migration à partir d'anciennes versions PHP

La PHP communauté en amont a rassemblé une documentation de migration complète pour déplacer :

- [de PHP 8.4.x à 8.5.x PHP](#)
- [de PHP 8.3.x à 8.4.x PHP](#)
- [de PHP 8.2.x à 8.3.x PHP](#)
- [de PHP 8.1.x à 8.2.x PHP](#)

- [de PHP 8.0.x à 8.1.x PHP](#)

AL2 inclut les PHP versions 8.0, 8.1 et 8.2 pour amazon-linux-extras permettre une mise à niveau facile vers la version AL2 023.

Migration à partir des versions PHP 7.x

Note

Le [PHP](#) projet tient à jour une liste et un calendrier des [versions prises en charge](#), ainsi qu'une liste des [branches non prises en charge](#).

Lorsque la version AL2 023 a été publiée, toutes les versions 7.x et 5.x n'[PHP](#) étaient pas prises en charge par la PHP communauté et n'étaient pas incluses en tant qu'options dans la version 023. AL2

La PHP communauté en amont a élaboré [une documentation de migration complète pour passer de la version PHP 7.4 à la PHP version 8.0](#). Combinée à la documentation référencée dans la section précédente sur la migration vers les versions PHP 8.1 et PHP 8.2, vous pouvez migrer votre application PHP basée vers une version moderne PHP.

Note

AL2 inclut PHP 7,1, 7,2, 7,3 et 7,4 pour amazon-linux-extras. Il est important de noter que tous ces extras sont end-of-life et ne sont pas garantis pour obtenir d'autres mises à jour de sécurité.

PHPmodules en AL2 023

AL2023 inclut de nombreux PHP modules inclus dans PHP Core. AL2023 ne vise pas à inclure tous les packages de la [bibliothèque communautaire d'PHPextensions \(PECL\)](#).

Python dans AL2023

AL2023 a supprimé la version Python 2.7 et tous les composants requis Python sont désormais écrits pour fonctionner avec Python 3.

AL2023 en met Python 3 à disposition `/usr/bin/python3` afin de conserver la compatibilité avec le code client, ainsi qu'avec le code Python livré avec AL2023, il restera sous forme de Python 3.9 pendant toute la durée de vie de AL2023.

La version de python vers laquelle `/usr/bin/python3` pointe est considérée comme le système Python et pour AL2023 cela, il s'agit de la version Python 3.9.

AL2023 fournit actuellement des versions plus récentes de Python, y compris les versions 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14. Chaque version est prise en charge pendant la même période qu'en amont Python. Pour plus d'informations, consultez la section [Déclarations de support du Package](#).

Plusieurs versions de Python peuvent être installées simultanément sur AL2023. Bien que `/usr/bin/python3` ce soit toujours Python 3.9, chaque version de Python possède un espace de noms et peut être trouvée grâce à son numéro de version. Par exemple, si `python3.11` est installé, `/usr/bin/python3.11` existera aux côtés de `/usr/bin/python3.9` et du lien symbolique `/usr/bin/python3` vers `/usr/bin/python3.9`.

Note

Ne modifiez pas le point vers lequel pointe le `/usr/bin/python3` lien symbolique, car cela pourrait endommager les fonctionnalités de base de AL2023.

Migration vers des versions plus récentes Python

La Python communauté en amont fournit de la documentation de migration pour déplacer :

- [jusqu'à Python 3,14](#)
- [jusqu'à Python 3,13](#)
- [jusqu'à Python 3.12](#)
- [jusqu'à Python 3.11](#)

Pythonmodules dans AL2023

Les différents Python modules sont conditionnés tels RPMs quels AL2023. En règle générale, RPMs les Python modules seront créés en ciblant uniquement la version système de Python.

Ruby dans AL2023

[Ruby](#) in AL2023 est représenté par les versions 3.2 et 3.4. Amazon Linux suit le calendrier de support en amont et l'état du support de n'importe quelle Ruby version peut toujours être vérifié sur le [site Web de Ruby](#). Toutes les Ruby versions prises en charge sont dotées d'un espace de noms et peuvent être installées simultanément sur le même système. L'espacement de noms garantit que chaque Ruby installation est unique au sein du système de fichiers. Ceci est réalisé en renommant les répertoires et les fichiers clés en fonction de la version d'exécution. Les noms réels des exécutables ressembleront à `ruby {MAJOR.MINOR}` (par exemple, `ruby3.2` ou `ruby3.4`). Ruby 3.4 fournit également le binaire avec espace de noms MRI (Matz's Ruby Interpreter) `ruby3.4-mri`, qui fait référence à l'implémentation de référence standard basée sur le C de Ruby. Cependant, une seule Ruby version peut être active à la fois. Cette version active fournit les répertoires et les noms de fichiers par défaut, tels que `ruby`, `gem` ou `bundle`, en les pointant vers le runtime actuellement actif.

Ceci est réalisé en utilisant les fonctionnalités de l'outil des alternatives. Il est important de se rappeler que les noms des exécutables par défaut sont virtuels et peuvent changer à tout moment lorsque vous pointez vers une autre Ruby version installée. Cette flexibilité permet aux logiciels qui utilisent Ruby in the Shebang de sélectionner la version souhaitée lorsqu'ils sont invoqués. Toutefois, lorsqu'une version spécifique de Ruby est requise, la persistance de la version peut être obtenue en appelant l'exécutable avec espace de noms (par exemple, `ruby3.2` ou `ruby3.4`), qui utilisera toujours la version spécifiée du moteur d'exécution. De plus, les exécutables avec espace de noms des outils `gem` et `bundler`, tels que `ruby3.2-gem`, `ruby3.4-gem`, `ruby3.2-bundler`, sont toujours associés à la Ruby version correspondante `ruby3.4-bundler`, quel que soit le moteur d'exécution actuellement actif.

Ruby est distribué sous la forme de plusieurs packages avec un espace de noms commençant par « `ruby{MAJOR.MINOR}` ». Ces packages fournissent Ruby, des versions compatibles des outils `Gem` et `Bundler`, de la documentation, des bibliothèques, etc. Par exemple, le runtime core Ruby 3.2 est fourni par le `ruby3.2` package, qui intègre `ruby3.2-rubygems` (fournissant une gemme) et `ruby3.2-rubygem-bundler` (fournissant un bundle et un bundler) en tant que dépendances.

Après l'installation d'une Ruby version, les entrées pour les outils complémentaires peuvent s'afficher comme nulles dans la configuration des alternatives. Cela peut être vérifié en exécutant `alternatives --display ruby`. Si les entrées apparaissent comme nulles, elles doivent être enregistrées manuellement à l'aide de `alternatives --install`. Par exemple, pour enregistrer tous les outils complémentaires pour la version Ruby 3.4 :


```
sudo alternatives --install /usr/bin/gem gem /usr/bin/ruby3.4-gem 34
sudo alternatives --install /usr/bin/bundle bundle /usr/bin/ruby3.4-bundle 34
sudo alternatives --install /usr/bin/bundler bundler /usr/bin/ruby3.4-bundler 34
sudo alternatives --install /usr/bin/erb erb /usr/bin/ruby3.4-erb 34
sudo alternatives --install /usr/bin/racc racc /usr/bin/ruby3.4-racc 34
sudo alternatives --install /usr/bin/rdoc rdoc /usr/bin/ruby3.4-rdoc 34
sudo alternatives --install /usr/bin/ri ri /usr/bin/ruby3.4-ri 34
```

La valeur de priorité (par exemple, 34 pour Ruby 3.4, 32 pour Ruby 3.2) doit correspondre à la priorité utilisée dans l'entrée alternative principale de Ruby. Une fois enregistrés, les outils complémentaires seront gérés automatiquement parallèlement à l'alternative Ruby.

L'outil des alternatives fournit une commande unique pour passer d'une Ruby version à l'autre. Par défaut, les alternatives sont configurées pour être en mode auto, qui utilise les priorités pour déterminer la Ruby version actuellement active. Cependant, vous pouvez activer n'importe quelle version installée à tout moment. Actuellement, toutes les versions prises en charge Ruby ont la même priorité, ce qui signifie que la première version installée sera automatiquement activée.

Quelques exemples utiles d'utilisation d'alternatives

1. Vérifiez quelles alternatives sont configurées pour

```
alternatives --list
```

2. Vérifiez la configuration actuelle de Ruby

```
alternatives --display ruby
```

3. Modifier la version de manière interactive Ruby

```
alternatives --config ruby
```

4. Passez en mode manuel et sélectionnez une version spécifique

```
alternatives --set ruby /usr/bin/ruby{MAJOR.MINOR}
```

5. Revenir en mode de sélection automatique des versions

```
alternatives --auto ruby
```

Rust dans AL2023

Vous souhaitez peut-être créer du code écrit [Rust](#) sur Amazon Linux et utiliser une chaîne d'outils fournie avec AL2023.

De même AL2, AL2023 mettra à jour la Rust chaîne d'outils tout au long de la durée de vie du système d'exploitation. Il peut s'agir d'une réponse à des CVE dans la chaîne d'outils que nous expédions, ou dans le cadre d'une publication trimestrielle.

[Rust](#) est un langage qui évolue relativement rapidement, avec une nouvelle version quasiment toutes les six semaines. Ces versions peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités de langage ou de bibliothèque standard. Bien qu'elle AL2023 incorporera de nouvelles versions de la Rust chaîne d'outils au cours de sa durée de vie, celle-ci ne sera pas synchronisée avec les versions en amont Rust. Par conséquent, l'utilisation de la Rust chaîne d'outils fournie dans AL2023 ce document peut ne pas être appropriée si vous souhaitez créer Rust du code en utilisant les fonctionnalités de pointe du Rust langage.

Pendant la durée de vie de AL2023, les anciennes versions des packages ne sont pas supprimées des référentiels. Si une ancienne Rust chaîne d'outils est requise, vous pouvez choisir de ne pas corriger les bogues et de sécurité des nouvelles Rust chaînes d'outils et d'installer une ancienne version à partir des référentiels en utilisant les mêmes mécanismes disponibles pour tous les RPM.

Si vous souhaitez créer votre propre Rust code AL2023, vous pouvez utiliser la chaîne d'outils Rust incluse en sachant que cette chaîne AL2023 d'outils peut évoluer au cours de la durée de vie de AL2023.

AL2023 Fonctions Lambda écrites en Rust

Comme il Rust compile en code natif, Lambda le Rust traite comme un environnement d'exécution personnalisé. Vous pouvez utiliser le `provided.al2023` runtime pour déployer des Rust fonctions sur AL2023 Lambda.

Pour plus d'informations, consultez la section [Création de fonctions Lambda avec Rust](#) dans le Guide du AWS Lambda développeur.

Swift dans AL2023

AL2023 fournit actuellement le [Swift](#) runtime et le SDK.

Dans AL2023, le Swift SDK et le runtime sont divisés en packages distincts. Le `swiftlang-lib` package contient les bibliothèques d'exécution et le `swiftlang` package contient le SDK complet. Cela permet aux utilisateurs d'exécuter des fichiers binaires compilés avec le Swift SDK sur des hôtes de production sans avoir à installer le SDK complet. À l'heure actuelle, les différentes versions de ne Swift sont pas compatibles avec l'ABI. Par conséquent, lors de la mise à jour, les applications devront être reconstruites avec la nouvelle version avant de pouvoir être déployées.

Note

Par exemple, Rust, Swift les versions suivront la dernière version stable du Swift projet. Les packages ne seront pas dotés d'un espace de noms et une seule version sera prise en charge à la fois.

Quelques remarques sur l'utilisation Swift sur AL2023

- Interopérabilité en C++ — Le gestionnaire de paquets du système `clang` peut ne pas fonctionner avec Swift. Pour résoudre ce problème, ajoutez `swift-clang` à votre compte `PATH` ou utilisez des alternatives pour le `clang` configuré sur `swift-clang`.
- Débogage du code Swift — Le système LLDB ne peut pas déboguer les sources Swift. Utilisez plutôt le répertoire LLDB inclus dans le Swift package en ajoutant le répertoire Swift d'installation à votre répertoire `PATH` ou en utilisant des alternatives pour le `lldb` défini sur `swift-lldb`.

TypeScript en AL2 023

Note

Ce document fournit les informations essentielles sur son environnement d'TypeScript exécution basé sur Node.js. Il couvre également un flux de travail de développement typique et explique comment TypeScript il est intégré dans AL2 023 pour fournir un environnement de développement cohérent et reproductible.

[TypeScript](#) (TS) est un langage de programmation basé sur JavaScript (JS) qui offre toutes les fonctionnalités de JS et [l'étend également avec un système de types](#). Dans un scénario typique, les programmes écrits en TS sont d'abord traduits dans le code JS, puis exécutés comme n'importe quel autre programme JS normal par Node.js. Dans la terminologie spécifique de TS, ce processus

de traduction est appelé « [compilation](#) » et est effectué par un « [compilateur](#) », appelé tsc. Le compilateur tsc lui-même est écrit en JS, donc pour fonctionner, il a également besoin d'un environnement d'exécution JS, tel que Node.js. Contrairement à d'autres environnements d'exécution JS, il ne dispose actuellement que d'un support TS expérimental et léger. Un support TS complet, y compris la vérification de type, nécessite toujours l'utilisation de packages tiers, tels que le [tapuscript](#). La méthode attendue pour obtenir tsc (le compilateur TS) pour l'environnement Node.js d'exécution consiste à installer le module de nœud typescript. Cela peut être fait à l'aide de l'un des gestionnaires de packages, généralement npm. Il existe deux manières d'installer le compilateur TS à l'aide de npm : globalement et dans un projet. [La méthode officiellement recommandée consiste à installer](#) le compilateur TS par projet, ce qui garantit la cohérence et la reproductibilité à long terme des projets. Cependant, l'installation globale du compilateur TS peut toujours être utile, car il fournit la même version pour l'ensemble de l'hôte et son environnement d'exécution JS, et donc pour les projets sur lesquels aucun compilateur TS n'est installé localement. C'est précisément ainsi que les packages RPM disponibles sur Amazon Linux, tels que `nodejs20-typescript` ou `nodejs22-typescript` installent un compilateur TS : globalement au niveau du système, et séparément pour chaque Node.js version prise en charge.

Le tsc ne dépend directement d'aucune Node.js version. [Le compilateur attend un certain niveau de fonctionnalités d'exécution, qui sont définies dans un fichier spécial \(tsconfig.json\) via des options telles que target et lib](#). Les valeurs de ces options représentent une version de la norme [ECMAScript](#)(ES), qui peut (ou non) être prise en charge par l'environnement d'exécution JS. Différentes versions Node.js prennent en charge différentes versions de la norme ES. Plus la version est récente Node.js, plus la version standard ES prise en charge est performante et complète. Si `tsconfig.json` n'existe pas dans le répertoire racine d'un projet, l'ensemble d'options de configuration par défaut sera utilisé. Le tableau de compatibilité avec les différentes versions Node.js et les fonctionnalités prises en charge par les différentes versions standard ES est disponible sur [node.green](#). Le tsc comporte plus de 100 options différentes, qui peuvent être définies dans le `tsconfig.json`. Le chaînage de configuration est également pris en charge lorsque certaines options de configuration sont définies dans un autre fichier puis incluses dans le fichier principal. Cette approche permet d'installer une [base TS Config](#) compatible avec une certaine version de Node.js, puis de l'étendre avec des options spécifiques au projet. Heureusement, les configurations de base TS pour Node.js sont disponibles sous forme de modules de nœuds qui peuvent être installés dans un dossier de projet à l'aide de npm. Voici le code source de la configuration pour les Node.js versions [18](#), [20](#) et [22](#).

La conception d'exécution Node.js basée sur un environnement d'exécution présente un certain point faible : elle ne prend en charge qu'une seule version de l'environnement d'exécution sur un

hôte et exige la reproductibilité et la cohérence de toutes les dépendances au niveau du projet. Cela a conduit à l'approche commune suivante TypeScript : le compilateur TS, la configuration de base TS pour la Node.js version actuelle et toutes les dépendances logicielles sont installés localement, dans un projet. Bien que les modules de nœuds installés globalement soient censés être uniquement des outils CLI, tels que npm, tsc, qui est également un outil CLI, est rarement installé globalement. Heureusement, les installations globales (à l'échelle du système) et locales (au sein d'un projet) de tsc peuvent coexister sans problème et peuvent également être des versions différentes utilisées indépendamment. Notez qu'un tsc installé localement doit être exécuté à l'aide de l'outil npx, qui est installé avec npm. Ainsi, même avec un compilateur système TS, les utilisateurs ont la possibilité de choisir des versions des composants du moteur d'exécution, par exemple Node.js (en changeant la version active via des alternatives), un compilateur TS (en l'installant localement ou globalement et en changeant également la version active via des alternatives), et en le configurant pour les besoins spécifiques.

Amazon Linux empaquète un compilateur TS de la même manière que les autres modules de nœuds installés dans le monde entier, tels que npm, sur une base par Node.js version. Les packages et les fichiers binaires sont dotés d'un espace de noms et contiennent la version majeure de dans leur Node.js nom. Le nom exécutable par défaut du compilateur, tsc, est géré au moment de l'exécution par l'outil alternatives et indique la version actuellement active Node.js pour laquelle il a été installé et par laquelle il sera exécuté. Cette sélection ne dépend pas de la version Node.js d'exécution actuelle. Il est possible que l'exécutable du nœud pointe vers Node.js 20 et que tsc soit configuré pour être interprété par le Node.js 22. Il est également possible d'utiliser les noms avec espaces de noms d'un compilateur TS, par exemple tsc- {MAJOR_VERSION} indépendamment de ce pour quoi le nom tsc par défaut est configuré.

Quelques commandes utiles pour gérer la version active d'un compilateur TS

1. Vérifiez quelles alternatives sont configurées pour

```
alternatives --list
```

2. Vérifiez la configuration actuelle de tsc

```
alternatives --display tsc
```

3. Modifier la version de manière interactive tsc

```
alternatives --config tsc
```

4. Passez en mode manuel et sélectionnez une version spécifique

```
alternatives --set tsc /usr/bin/tsc-{MAJOR_VERSION}
```

5. Revenir en mode de sélection automatique des versions

```
alternatives --auto tsc
```

Exemple d'installation et d'utilisation de plusieurs versions de Node et d'un compilateur TS sur le même système :

```
# Check the AL2023 release
$ cat /etc/amazon-linux-release
Amazon Linux release 2023.9.20250929 (Amazon Linux)

# Install a TypeScript compiler for Node.js 20 and 22
# Node.js 20 and 22 will be installed automatically
$ sudo dnf install -qy nodejs20-typescript nodejs22-typescript

# Check what was installed
$ rpm -q nodejs20 nodejs20-typescript nodejs22 nodejs22-typescript
nodejs20-20.19.5-1.amzn2023.0.1.x86_64
nodejs20-typescript-5.9.2-1.amzn2023.0.1.noarch
nodejs22-22.19.0-1.amzn2023.0.1.x86_64
nodejs22-typescript-5.9.2-1.amzn2023.0.1.noarch

# Check the active version of Node.js - it is version 20
$ alternatives --display node
node - status is auto.
  link currently points to /usr/bin/node-20
/usr/bin/node-20 - priority 100
  slave npmrc: /usr/lib/nodejs20/lib/node_modules/npm/npmrc
  slave npm: /usr/bin/npm-20
  slave npx: /usr/bin/npx-20
  slave node_modules: /usr/lib/nodejs20/lib/node_modules
/usr/bin/node-22 - priority 100
  slave npmrc: /usr/lib/nodejs22/lib/node_modules/npm/npmrc
  slave npm: /usr/bin/npm-22
  slave npx: /usr/bin/npx-22
  slave node_modules: /usr/lib/nodejs22/lib/node_modules
Current 'best' version is /usr/bin/node-20.
```

```
# Check the active JS runtime version for TypeScript
# Currently, the tsc compiler will be executed by Node.js 22
$ alternatives --display tsc
tsc - status is auto.
  link currently points to /usr/bin/tsc-22
/usr/bin/tsc-22 - priority 100
  slave tsserver: /usr/bin/tsserver-22
/usr/bin/tsc-20 - priority 100
  slave tsserver: /usr/bin/tsserver-20
Current 'best' version is /usr/bin/tsc-22.

# Check versions printed by executables
$ node -v
v20.19.5

$ tsc -v
Version 5.9.2

# while the node is 20, tsc is executed by node 22 anyway
$ head -1 /usr/bin/tsc
#!/usr/bin/node-22

# However, instead of default executable names, e.g. node or tsc,
# we can use namespaced names to target any installed version
$ node-20 -v
v20.19.5

$ node-22 -v
v22.19.0

$ tsc-20 -v
Version 5.9.2

$ tsc-22 -v
Version 5.9.2

$ head -1 /usr/bin/tsc-20
#!/usr/bin/node-20

$ head -1 /usr/bin/tsc-22
#!/usr/bin/node-22
```

AL2023 Utilisateurs et groupes réservés

AL2023 préalloue certains utilisateurs et groupes à la fois lors du provisionnement de l'image et lors de l'installation de certains packages. Les utilisateurs, les groupes et leurs associés UIDs GIDs sont répertoriés ici pour éviter les conflits.

Rubriques

- [Liste des AL2 023 utilisateurs réservés](#)
- [Liste des AL2 023 groupes réservés](#)

Liste des AL2 023 utilisateurs réservés

Nom utilisateur	UID
racine	0
bin	1
démon	2
adm	3
lp	4
sync	5
shutdown	6
arrêter	7
courrier	8
opérateur	11
jeux	12
ftp	14

Nom utilisateur	UID
calamar	23
nommé	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
utilisateur rpc	29
rpc	32
mailnull	47
apache	48
smmsp	51
tomcat	53
ldap	55
tss	59
nsld	65
avahi	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
dbus	81

Nom utilisateur	UID
postfix	89
pigeonnier	97
stapurs	156
stapsys	157
stapdev	158
avahi-autoipd	170
pouls	171
rtkit	172
sanlock	179
réseau Systemd	192
systemd-resolve	193
uidd	961
serveur STAP	962
systemd-journal-remote	963
redis6	970
peigner	971
smtpq	972
smtpd	973
nginx	974
munge	975

Nom utilisateur	UID
memcached	976
sphinx	977
haproxy	978
flatpack	979
débuginfod	980
govenull	981
dnsmasq	982
non lié	983
scan à palourdes	984
clamilt	985
mise à jour	986
colord	987
cotes	988
aws-kinesis-agent-user	989
saslauth	990
agent	991
poli	992
ec2-instance-connect	993
chrony	994
Systemd-TimeSync	995

Nom utilisateur	UID
pompe systemd-coredump	996
libstoragemgmt	997
systemd-oom	999
utilisateur ec2	1 000
personne	65534

Répertorié par nom

Nom utilisateur	UID
adm	3
apache	48
avahi	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	989
bin	1
chrony	994
clamilt	985
scan à palourdes	984
mise à jour	986
colord	987
agent	991

Nom utilisateur	UID
démon	2
dbus	81
debuginfod	980
dnsmasq	982
pigeonnier	97
govenull	981
ec2-instance-connect	993
utilisateur ec2	1 000
flatpack	979
ftp	14
jeux	12
arrêter	7
haproxy	978
ldap	55
libstoragemgmt	997
lp	4
courrier	8
mailnull	47
memcached	976
munge	975

Nom utilisateur	UID
mysql	27
nommé	25
nginx	974
personne	65534
nscd	28
nscd	28
nsld	65
cotes	988
opérateur	11
peigner	971
poli	992
postfix	89
postgres	26
pouls	171
radvd	75
redis6	970
racine	0
rpc	32
utilisateur rpc	29
rtkit	172

Nom utilisateur	UID
sanlock	179
saslauth	990
shutdown	6
smmsp	51
smtpd	973
smtpq	972
sphinx	977
calamar	23
sshd	74
serveur STAP	962
stapdev	158
stapsys	157
stapurs	156
sync	5
pompe systemd-coredump	996
systemd-journal-remote	963
réseau Systemd	192
systemd-oom	999
systemd-resolve	193
Systemd-TimeSync	995

Nom utilisateur	UID
tcpdump	72
tomcat	53
tss	59
non lié	983
uidd	961

Liste des AL2 023 groupes réservés

Nom du groupe	GID
racine	0
bin	1
démon	2
sys	3
adm	4
tty	5
disque	6
disque	6
lp	7
mem	8
kmem	9
roue	10

Nom du groupe	GID
cdrom	11
courrier	12
courrier	12
man	15
dialout	18
flottant	19
jeux	20
répartir	21
utmp	22
calamar	23
nommé	25
postgres	26
mysql	27
nscd	28
nscd	28
utilisateur rpc	29
rpc	32
ruban	33
tentateur	35
kvm	36

Nom du groupe	GID
video	39
mailnull	47
apache	48
ftp	50
smmsp	51
tomcat	53
verrouiller	54
ldap	55
tss	59
audio	63
avahi	70
tcpdump	72
sshd	74
radvd	75
saslauth	76
dbus	81
screen	84
wbpriv	88
postfix	89
post-dépôt	90

Nom du groupe	GID
pigeonnier	97
utilisateurs	100
input	104
rendu	105
sgx	106
se moquer	135
stapurs	156
stapurs	156
stapsys	157
stapsys	157
stapdev	158
stapdev	158
avahi-autoipd	170
pouls	171
rtkit	172
sanlock	179
journal Systemd	190
réseau Systemd	192
systemd-resolve	193
submon	959

Nom du groupe	GID
wireshark	960
uidd	961
serveur STAP	962
systemd-journal-remote	963
partages d'utilisateurs	964
redis6	965
peigner	966
smtpq	967
smtpd	968
nginx	969
munge	970
memcached	971
sphinx	972
traçage	973
haproxy	974
flatpack	975
débuginfod	976
coquet de tourterelle	977
dnsmasq	978
non lié	979

Nom du groupe	GID
scan à palourdes	980
clamilt	981
groupe de virus	982
groupe de virus	982
groupe de virus	982
mise à jour	983
admin d'impression	984
colord	985
cotes	986
docker	987
aws-kinesis-agent-user	988
agent	989
pulse-rt	990
accès par impulsion	991
ec2-instance-connect	993
chrony	994
Systemd-TimeSync	995
pompe systemd-core	996
libstoragemgmt	997
clés SSH	998

Nom du groupe	GID
systemd-oom	999
utilisateur ec2	1 000
ne	1001
poli	9920
personne	65534

Répertoire par nom

Nom du groupe	GID
adm	4
apache	48
audio	63
avahi	70
avahi-autoipd	170
aws-kinesis-agent-user	988
bin	1
cdrom	11
chrony	994
clamilt	981
scan à palourdes	980
mise à jour	983

Nom du groupe	GID
colord	985
agent	989
démon	2
dbus	81
debuginfod	976
dialout	18
disque	6
disque	6
dnsmasq	978
docker	987
pigeonnier	97
coquet de colombe	977
ec2-instance-connect	993
utilisateur ec2	1 000
flatpack	975
flottant	19
ftp	50
jeux	20
haproxy	974
input	104

Nom du groupe	GID
kmem	9
kvm	36
ldap	55
libstoragemgmt	997
verrouiller	54
lp	7
courrier	12
courrier	12
mailnull	47
man	15
mem	8
memcached	971
se moquer	135
munge	970
mysql	27
nommé	25
ne	1001
nginx	969
personne	65534
nscd	28

Nom du groupe	GID
nscd	28
cotes	986
peigner	966
poli	9920
post-dépôt	90
postfix	89
postgres	26
admin d'impression	984
pouls	171
accès par impulsion	991
pulse-rt	990
radvd	75
redis6	965
rendu	105
racine	0
rpc	32
utilisateur rpc	29
rtkit	172
sanlock	179
saslauth	76

Nom du groupe	GID
screen	84
sgx	106
répartir	21
smmsp	51
smtpd	968
smtpq	967
sphinx	972
calamar	23
clés SSH	998
sshd	74
serveur STAP	962
stapdev	158
stapdev	158
stapsys	157
stapsys	157
stapurs	156
stapurs	156
sys	3
pompe systemd-core	996
journal Systemd	190

Nom du groupe	GID
systemd-journal-remote	963
réseau Systemd	192
systemd-oom	999
systemd-resolve	193
Systemd-TimeSync	995
ruban	33
tcpdump	72
tomcat	53
traçage	973
tss	59
tty	5
non lié	979
submon	959
utilisateurs	100
partages d'utilisateurs	964
tentateur	35
utmp	22
uudd	961
video	39
groupe de virus	982

Nom du groupe	GID
groupe de virus	982
groupe de virus	982
wbpriv	88
roue	10
wireshark	960

Liste des codecs disponibles en 2023 AL2

AL2023 fournit une sélection de codecs multimédia via ses référentiels standard. Cette page fournit un aperçu des codecs et de leurs cas d'utilisation typiques.

Important

L'utilisation et la distribution des codecs inclus dans Amazon Linux peuvent nécessiter que vous obteniez des droits de licence auprès de tiers, y compris les propriétaires ou les concédants de certains formats audio et vidéo tiers. Vous êtes seul responsable de l'obtention de ces licences et du paiement des redevances ou frais nécessaires.

Codec	Description
flac	Un codec audio sans perte gratuit et open source qui compresse le son sans perte de données ni de qualité, couramment utilisé pour le stockage audio de haute qualité
fdk-aac-free	Une implémentation open source de la norme AAC (Advanced Audio Codec), fournissant une compression audio de haute qualité pour des MP3 alternatives telles que le streaming ou le stockage de fichiers
webrtc-audio-processing	Une bibliothèque pour le traitement audio utilisée dans WebRTC (Web Real-Time Communication), offrant des fonctionnalités telles que la suppression du bruit, l'annulation de l'écho et le contrôle du gain
opus	Un codec audio hautement polyvalent et efficace conçu pour le streaming en temps réel, offrant une faible latence et prenant en charge un large éventail d'applications audio, notamment la VoIP et le streaming musical

Codec	Description
libsndfile	Une bibliothèque pour lire et écrire des fichiers audio dans différents formats (tels que WAV, AIFF et FLAC), couramment utilisée dans les outils de traitement et de manipulation audio
openh264	Implémentation open source du codec vidéo H.264. Il fournit un support d'encodage et de décodage pour les vidéos H.264 utilisées dans les applications de streaming, de conférence et multimédia.
svt-av1	Une implémentation open source et performante du codec AV1 vidéo. Il fournit un encodage et un décodage évolutifs pour la AV1 vidéo, optimisés pour le traitement moderne CPUs et parallèle.
dav1d	Une implémentation open source du décodeur AV1 vidéo axée sur la vitesse, l'efficacité et la portabilité. Il fournit un AV1 décodage performant pour un large éventail de plateformes et d'applications.
libde265	Une implémentation open source du décodeur vidéo H.265/HEVC. Il permet un décodage efficace et portable des flux vidéo HEVC pour une utilisation dans des applications et des frameworks multimédias.
libheif	Une bibliothèque open source pour lire et écrire des fichiers image HEIF et AVIF. Il fournit un encodage, un décodage et une conversion efficaces d'images et de séquences d'images à l'aide de formats de compression modernes tels que HEVC et AV1

Codec	Description
mpg123	Un décodeur performant pour les flux audio MPEG, y compris MP3 les fichiers. Il fournit un décodage audio rapide et précis pour les applications de lecture, de streaming et de traitement audio.
x265	L'objectif principal du x265 est de devenir le meilleur encodeur H.265/HEVC disponible sur le marché, offrant l'efficacité de compression la plus élevée et les meilleures performances sur une grande variété de plateformes matérielles. Ce paquet contient l'encodeur de ligne de commande.

Sécurité et conformité dans Amazon Linux 2023

Important

Si vous souhaitez signaler une vulnérabilité ou si vous avez un problème de sécurité concernant les services AWS cloud ou les projets open source, contactez le service de AWS sécurité via la [page de signalement des vulnérabilités](#)

La sécurité du cloud AWS est la priorité absolue. En tant que AWS client, vous bénéficiez d'un centre de données et d'une architecture réseau conçus pour répondre aux exigences des entreprises les plus sensibles en matière de sécurité.

La sécurité est une responsabilité partagée entre vous AWS et vous. Le [modèle de responsabilité partagée](#) décrit ceci comme la sécurité du cloud et la sécurité dans le cloud :

- Sécurité du cloud : AWS est chargée de protéger l'infrastructure qui exécute les AWS services dans le AWS cloud. AWS vous fournit également des services que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Des auditeurs tiers testent et vérifient régulièrement l'efficacité de notre sécurité dans le cadre des programmes de [AWS conformité Programmes](#) de de conformité. Pour en savoir plus sur les programmes de conformité qui s'appliquent à AL2023, voir [AWS Services concernés par programme de conformitéAWS](#) .
- Sécurité dans le cloud : votre responsabilité est déterminée par le AWS service que vous utilisez. Vous êtes également responsable d'autres facteurs, y compris la sensibilité de vos données, les exigences de votre entreprise, ainsi que la législation et la réglementation applicables.

Rubriques

- [Avis de sécurité Amazon Linux pour AL2023](#)
- [Liste des avis applicables](#)
- [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#)
- [SELinux Modes de réglage pour AL2 023](#)
- [Activer le mode FIPS en 2023 AL2](#)
- [Activer le mode FIPS dans un conteneur AL2 023](#)
- [Échangez les fournisseurs FIPS OpenSSL en 2023 AL2](#)

- [AL2023 Durcissement du noyau](#)
- [Connexion aux métadonnées du référentiel AL2023](#)
- [Démarrage sécurisé UEFI activé AL2023](#)

Avis de sécurité Amazon Linux pour AL2023

Malgré nos efforts constants pour sécuriser Amazon Linux, des problèmes de sécurité exigeront parfois l'application d'un correctif. Un avis est émis lorsqu'un correctif est disponible. Le principal site où nous publions les avis est le Amazon Linux Security Center (ALAS). Pour plus d'informations, consultez [Centre de sécurité Amazon Linux](#).

Important

Si vous souhaitez signaler une vulnérabilité ou si vous avez un problème de sécurité concernant les services AWS cloud ou les projets open source, contactez le service de AWS sécurité via la [page de signalement des vulnérabilités](#)

Les informations sur les problèmes et les mises à jour pertinentes qui AL2023 les concernent sont publiées par l'équipe Amazon Linux à plusieurs endroits. Souvent, les outils de sécurité récupèrent ces informations à partir de ces sources principales et vous présentent les résultats. Il se peut donc que vous n'interagissiez pas directement avec les sources principales publiées par Amazon Linux, mais plutôt avec l'interface fournie par votre outil préféré, tel qu'[Amazon Inspector](#).

Annonces relatives au centre de sécurité Amazon Linux

Les annonces Amazon Linux sont fournies pour les articles qui ne rentrent pas dans un avis. Cette section contient des annonces concernant ALAS elle-même, ainsi que des informations qui ne rentrent pas dans un avis. Pour plus d'informations, consultez les [annonces du Amazon Linux Security Center \(ALAS\)](#).

Par exemple, l'[annonce 2021-001 - Amazon Linux Hotpatch pour Apache Log4j](#) s'inscrit dans une annonce plutôt que dans un avis. Dans cette annonce, Amazon Linux a ajouté un package destiné à aider les clients à atténuer un problème de sécurité lié à un logiciel qui ne faisait pas partie d'Amazon Linux.

L'[explorateur CVE du centre de sécurité Amazon Linux](#) a également été annoncé dans les annonces d'ALAS. Pour plus d'informations, voir [Nouveau site Web pour CVEs](#).

Questions fréquemment posées sur Amazon Linux Security Center

Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées sur ALAS et sur la façon dont Amazon Linux l'évalue CVEs, consultez les [questions fréquemment posées sur Amazon Linux Security Center \(ALAS\) \(FAQs\)](#).

Avis ALAS

Un avis Amazon Linux contient des informations importantes concernant les utilisateurs d'Amazon Linux, généralement des informations sur les mises à jour de sécurité. Le [centre de sécurité Amazon Linux](#) est l'endroit où les avis sont visibles sur le Web. Les informations consultatives font également partie des métadonnées du référentiel de packages RPM.

Avis et référentiels RPM

Un référentiel de packages Amazon Linux 2023 peut contenir des métadonnées décrivant zéro ou plusieurs mises à jour. La `dnf updateinfo` commande est nommée d'après le nom du fichier des métadonnées du référentiel qui contient ces informations, `updateinfo.xml`. Bien que la commande soit nommée `updateinfo` et que le fichier de métadonnées fasse référence à `unupdate`, elles font toutes référence à des mises à jour de package qui font partie d'un avis.

Les avis Amazon Linux sont publiés sur le site Web [Amazon Linux Security Center](#), avec les informations présentes dans les métadonnées du référentiel RPM auxquelles le gestionnaire de `dnf` packages fait référence. Les métadonnées du site Web et du référentiel sont finalement cohérentes, et il peut y avoir des incohérences dans les informations sur le site Web et dans les métadonnées du référentiel. Cela se produit généralement lorsqu'une nouvelle version de AL2023 est en cours de publication et qu'un avis a été mis à jour après la dernière AL2023 version.

Bien qu'un nouvel avis soit généralement publié parallèlement à la mise à jour du package pour résoudre le problème, ce n'est pas toujours le cas. Un avis peut être créé pour un nouveau problème qui est résolu dans des packages déjà publiés. Un avis existant peut également être mis à jour avec de nouveaux avis CVEs qui sont traités par la mise à jour existante.

La [Mises à niveau déterministes via des référentiels versionnés sur AL2023](#) fonctionnalité d'Amazon Linux 2023 signifie que le référentiel RPM d'une AL2023 version donnée contient un instantané des métadonnées du référentiel RPM à partir de cette version. Cela inclut les métadonnées décrivant les mises à jour de sécurité. Le référentiel RPM correspondant à une AL2023 version donnée n'est pas mis à jour après sa publication. Les avis de sécurité nouveaux ou mis à jour ne seront pas visibles lorsque vous consulterez une ancienne version des référentiels AL2023 RPM. Reportez-vous à la

[Liste des avis applicables](#) section expliquant comment utiliser le gestionnaire de dnf packages pour examiner la version du latest référentiel ou une AL2023 version spécifique.

consultatif IDs

Chaque avis est désigné par unid. C'est actuellement une bizarrerie d'Amazon Linux : le site Web d'[Amazon Linux Security Center affiche](#) un avis sous la forme [ALAS-2024-581](#), tandis que le gestionnaire de dnf packages indique [que cet avis porte l'identifiant -2024-581](#). ALAS2023 Lorsque [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#) l'ID du gestionnaire de packages doit être utilisé pour faire référence à un avis spécifique.

Pour Amazon Linux, chaque version majeure du système d'exploitation possède son propre espace de noms Advisory IDs. Aucune hypothèse ne doit être émise quant au format d'Amazon Linux Advisory IDs. Historiquement, Amazon Linux Advisory IDs a suivi le modèle deNAMESPACE-YEAR-NUMBER. La gamme complète des valeurs possibles pour n'NAMESPACEest pas définie, mais inclut ALASALASCORRETT08,ALAS2023,ALAS2,ALASPYTHON3.8, etALASUNBOUND-1.17. YEARIl s'agit de l'année de création de l'avis et du fait qu'il s'NUMBERagit d'un entier unique dans l'espace de noms.

Bien qu'Advisory IDs soit généralement séquentiel et dans l'ordre dans lequel les mises à jour sont publiées, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles cela ne pourrait pas être le cas. Il ne faut donc pas le supposer.

Traitez l'ID d'avis comme une chaîne opaque propre à chaque version majeure d'Amazon Linux.

Dans Amazon Linux 2, chaque Extra se trouvait dans un référentiel RPM distinct, et les métadonnées Advisory sont contenues uniquement dans le référentiel auquel elles sont pertinentes. Un avis relatif à un dépôt ne s'applique pas à un autre dépôt. Sur le site Web d'[Amazon Linux Security Center](#), il existe actuellement une liste d'avis pour chaque version majeure d'Amazon Linux, et elle n'est pas séparée en listes par référentiel.

Comme il AL2023 n'utilise pas le mécanisme Extras pour emballer des versions alternatives de packages, il n'existe actuellement que deux référentiels RPM, chacun contenant des Advisories, le core référentiel et le livepatch référentiel. Le livepatch référentiel est destiné à [Kernel Live Patching est activé AL2023](#).

Date de publication et date de mise à jour de l'avis

La date de publication des avis Amazon Linux indique la date à laquelle la mise à jour de sécurité a été rendue publique pour la première fois dans le référentiel RPM. Les avis sont publiés sur le site

Web d'[Amazon Linux Security Center](#) immédiatement après la mise à disposition des correctifs pour installation via le référentiel RPM.

La date de mise à jour de l'avis indique à quel moment de nouvelles informations ont été ajoutées à un avis après sa publication précédente.

Aucune hypothèse ne doit être faite entre le numéro de AL2023 version (par exemple 2023.6.20241031) et la date de publication des avis publiés parallèlement à cette version.

Types de conseils

Les métadonnées du référentiel RPM prennent en charge différents types d'avis. Bien qu'Amazon Linux n'ait presque universellement publié que des avis qui sont des mises à jour de sécurité, cela ne doit pas être supposé. Il est possible que des avis concernant des événements tels que des corrections de bogues, des améliorations et de nouveaux packages soient publiés, et que l'avis soit marqué comme contenant ce type de mise à jour.

Sévérité des conseils

Chaque avis a sa propre gravité, chaque problème étant évalué séparément. Plusieurs CVEs points peuvent être traités dans un seul avis, et chaque CVE peut faire l'objet d'une évaluation différente, mais l'avis lui-même a une gravité. Plusieurs avis peuvent faire référence à une seule mise à jour de package. Il peut donc y avoir plusieurs niveaux de sévérité pour une mise à jour de package donnée (un par avis).

Par ordre de gravité décroissant, Amazon Linux a utilisé Critique, Important, Modéré et Faible pour indiquer le niveau de gravité d'un avis. Les avis Amazon Linux peuvent également ne pas avoir de niveau de gravité, bien que cela soit extrêmement rare.

Amazon Linux est l'une des distributions Linux basées sur RPM qui utilise le terme Moderate, tandis que d'autres distributions Linux basées sur RPM utilisent le terme équivalent Medium. Le gestionnaire de packages Amazon Linux traite les deux termes comme équivalents, et les référentiels de packages tiers peuvent utiliser le terme Medium.

La gravité des avis Amazon Linux peut changer au fil du temps au fur et à mesure que nous en apprendrons davantage sur les problèmes pertinents abordés dans l'avis.

La sévérité d'un avis correspond généralement au score CVSS le plus élevé évalué par Amazon Linux pour le CVEs niveau référencé par l'avis. Il se peut que ce ne soit pas le cas dans certains cas. Un exemple serait lorsqu'un problème est résolu pour lequel aucun CVE n'est attribué.

Consultez la [FAQ ALAS](#) pour plus d'informations sur la manière dont Amazon Linux utilise les notes de gravité consultatives.

Conseils et forfaits

Il peut y avoir de nombreux avis pour un seul package, et un avis ne sera jamais publié pour tous les packages. Une version de package particulière peut être référencée dans plusieurs avis, chacun ayant ses propres niveaux de gravité et CVEs.

Il est possible que plusieurs avis relatifs à la même mise à jour de package soient publiés simultanément dans une nouvelle AL2023 version ou en succession rapide.

Comme les autres distributions Linux, il peut y avoir un ou plusieurs paquets binaires différents créés à partir du même paquet source. Par exemple, l'[ALAS-2024-698](#) est un avis répertorié dans la section [AL2023 du site Web Amazon Linux Security Center](#) comme s'appliquant au package. `mariadb105` Il s'agit du nom du paquet source, et l'avis lui-même fait référence aux paquets binaires associés au paquet source. Dans ce cas, plus d'une douzaine de paquets binaires sont créés à partir d'un seul paquet `mariadb105` source. Bien qu'il soit extrêmement courant qu'un paquet binaire porte le même nom que le package source, cela n'est pas universel.

Bien qu'Amazon Linux Advisories répertorie généralement tous les packages binaires créés à partir du package source mis à jour, cela ne doit pas être supposé. Le gestionnaire de packages et le format de métadonnées du référentiel RPM autorisent les avis qui répertorient un sous-ensemble des packages binaires mis à jour.

Un avis spécifique peut également s'appliquer uniquement à une architecture de processeur particulière. Il peut y avoir des packages qui ne sont pas conçus pour toutes les architectures ou des problèmes qui n'affectent pas toutes les architectures. Dans le cas où un package est disponible sur toutes les architectures mais qu'un problème ne concerne qu'une seule, Amazon Linux n'a généralement pas publié d'avis faisant uniquement référence à l'architecture affectée, bien que cela ne doive pas être supposé.

En raison de la nature des dépendances entre les packages, il est courant qu'un avis fasse référence à un package, mais l'installation de cette mise à jour nécessitera d'autres mises à jour de package, y compris des packages qui ne sont pas répertoriés dans l'avis. Le gestionnaire de `dnf` packages s'occupera de l'installation des dépendances requises.

Avis et CVEs

Un avis peut porter sur zéro ou plus CVEs, et plusieurs avis peuvent faire référence au même CVE.

Par exemple, un avis peut faire référence à zéro CVEs lorsqu'aucun CVE n'est encore (ou jamais) attribué au problème.

Exemple de cas où plusieurs avis peuvent faire référence au même CVE lorsque (par exemple) le CVE s'applique à plusieurs packages. Par exemple, [CVE-2024-21208](#) s'applique aux Corretto 8, 11, 17 et 21. [Chacune de ces versions de Corretto constitue un package AL2023 distinct, et il existe un avis pour chacun de ces packages : ALAS-2024-754 pour Corretto 8, ALAS-2024-753 pour Corretto 11, ALAS-2024-752 pour Corretto 17 et ALAS-2024-752 pour Corretto 21.](#) Bien que ces versions de Corretto aient toutes la même liste CVEs de, cela ne doit pas être supposé.

Un CVE particulier peut être évalué différemment selon les packages. Par exemple, si une CVE particulière est référencée dans un avis dont la gravité est importante, il est possible qu'un autre avis soit émis faisant référence à la même CVE avec une gravité différente.

Les métadonnées du référentiel RPM permettent d'obtenir une liste de références pour chaque avis. Amazon Linux n'utilise généralement que des références CVEs, mais le format des métadonnées autorise d'autres types de référence.

Les métadonnées du référentiel de packages RPM ne seront CVEs référencées que si un correctif est disponible. La [section Explore du site Web Amazon Linux Security Center](#) contient CVEs des informations évaluées par Amazon Linux. Cette évaluation peut aboutir à un score de base CVSS, à un niveau de gravité et à un statut pour les différentes versions et packages d'Amazon Linux. Le statut d'un CVE pour une version ou un package Amazon Linux spécifique peut être Non affecté, En attente de correction ou Aucun correctif prévu. Le statut et l'évaluation de CVEs peuvent changer à de nombreuses reprises et de quelque manière que ce soit avant la publication d'un avis. Cela inclut la réévaluation de l'applicabilité d'un CVE à Amazon Linux.

La liste des personnes CVEs référencées par un avis peut changer après la publication initiale de cet avis.

Texte consultatif

Un avis contiendra également un texte décrivant le ou les problèmes à l'origine de la création de l'avis. Il est courant que ce texte soit le texte CVE non modifié. Ce texte peut faire référence à des numéros de version en amont où un correctif est disponible, différents de la version du package à laquelle Amazon Linux a appliqué un correctif. Il est courant qu'Amazon Linux réoriente les correctifs à partir des nouvelles versions en amont. Dans le cas où le texte de l'avis mentionne une version en amont différente de la version fournie dans une version Amazon Linux, les versions du package Amazon Linux indiquées dans l'avis seront exactes pour Amazon Linux.

Il est possible que le texte d'avertissement figurant dans les métadonnées du référentiel RPM soit un texte d'espace réservé, en se référant simplement au site Web d'[Amazon Linux Security Center](#) pour plus de détails.

Avis relatifs aux correctifs Kernel Live

Les avis relatifs aux correctifs actifs sont uniques en ce sens qu'ils font référence à un package différent (le noyau Linux) de celui visé par l'avis (par exemple `kernel-livepatch-6.1.15-28.43`).

Un avis pour un [correctif dynamique du noyau](#) fera référence aux problèmes (tels que CVEs) que le package Live Patch en question peut résoudre pour la version du noyau à laquelle s'applique le package Live Patch.

Chaque patch actif est destiné à une version spécifique du noyau. Pour appliquer un correctif dynamique à un CVE, il faut installer le package de correctif dynamique adapté à la version de votre noyau et appliquer le correctif dynamique.

Par exemple, [CVE-2023-6111](#) peut être corrigé en direct pour AL2023 les versions du noyau, et 6.1.56-82.125 6.1.59-84.139 6.1.61-85.141 Une nouvelle version du noyau contenant un correctif pour ce CVE a également été publiée et comporte [un avis distinct](#). Pour que [CVE-2023-6111](#) soit traité AL2023 soit sur une version du noyau égale ou ultérieure à celle spécifiée par [ALAS2023-2023-461](#), soit sur l'une des versions du noyau avec un correctif actif pour ce CVE doit être exécutée avec le livepatch applicable appliqué.

Lorsque de nouveaux patches dynamiques sont disponibles pour une version spécifique du noyau pour laquelle un correctif actif est déjà disponible, une nouvelle version du `kernel-livepatch-KERNEL_VERSION` package est publiée. Par exemple, l'[ALASLIVEPATCH-2023-003](#) avis a été publié avec le `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-1.amzn2023` package qui contenait des correctifs actifs pour le 6.1.15-28.43 noyau, couvrant trois d'entre eux CVEs. Plus tard, l'[ALASLIVEPATCH-2023-009](#) avis a été publié avec le `kernel-livepatch-6.1.15-28.43-1.0-2.amzn2023` package ; il s'agit d'une mise à jour du précédent package de correctifs actifs pour le 6.1.15-28.43 noyau contenant des correctifs dynamiques pour trois autres CVEs. D'autres problèmes liés aux alertes de mise à jour en direct se sont également produits pour d'autres versions du noyau, avec des packages contenant des correctifs dynamiques pour ces versions spécifiques du noyau.

Pour plus d'informations sur la mise à jour dynamique du noyau, consultez [Kernel Live Patching est activé AL2023](#).

Pour toute personne développant des outils autour des avis de sécurité, il est également recommandé de consulter la [Schéma XML pour les avis et updateinfo.xml](#) section pour plus d'informations.

Schéma XML pour les avis et **updateinfo.xml**

Le `updateinfo.xml` fichier fait partie du format du référentiel de packages. Il s'agit des métadonnées que le gestionnaire de `dnf` packages analyse pour implémenter des fonctionnalités telles que [Liste des avis applicables](#) et [Appliquer les mises à jour de sécurité sur place](#).

Nous avons recommandé d'utiliser l'API du gestionnaire de `dnf` packages plutôt que d'écrire du code personnalisé pour analyser les formats de métadonnées du référentiel. La version de `dnf` in AL2023 peut analyser à la fois le format AL2023 et le format du AL2 référentiel, et l'API peut donc être utilisée pour examiner les informations consultatives pour l'une ou l'autre version du système d'exploitation.

Le projet [RPM Software Management](#) documente les formats de métadonnées RPM dans le référentiel de [métadonnées RPM](#) sur. GitHub

Pour ceux qui développent des outils pour analyser directement les `updateinfo.xml` métadonnées, il est fortement conseillé de porter une attention particulière à la [documentation des métadonnées du fichier rpm-metadata](#). La documentation couvre ce qui a été observé dans la nature, y compris de nombreuses exceptions à ce que vous pouvez raisonnablement interpréter comme une règle concernant le format des métadonnées.

Il existe également un nombre croissant d'exemples concrets de `updateinfo.xml` fichiers dans le référentiel [raw-historical-rpm-repository-examples](#) sur. GitHub

Si quelque chose n'est pas clair dans la documentation, vous pouvez ouvrir un problème sur le GitHub projet afin que nous puissions répondre à la question et mettre à jour la documentation de manière appropriée. En tant que projets Open Source, les pull requests mettant à jour la documentation sont également les bienvenues.

Liste des avis applicables

Le gestionnaire de `dnf` packages a accès aux métadonnées décrivant quels avis sont corrigés dans quelles versions de package. Il peut ainsi répertorier les avis applicables à une instance ou à une image de conteneur.

 Note

Des outils tels que [AWS Systems Manager](#) celui-ci peuvent utiliser cette fonctionnalité pour indiquer quelles mises à jour sont pertinentes pour l'ensemble d'un parc plutôt que pour une seule instance.

Lorsque vous listez des mises dnf à jour, vous pouvez demander de consulter les métadonnées d'une version AL2 023 particulière ou les métadonnées de la dernière version.

 Note

Une fois qu'une version AL2 023 est créée, elle est immuable. Ainsi, les avis nouveaux ou mis à jour sur le [centre de sécurité Amazon Linux](#) ne sont ajoutés qu'aux métadonnées des nouvelles versions de AL2 la version 0.23.

Nous allons maintenant passer en revue des exemples illustrant les avertissements qui s'appliquent à quelque AL2 023 images de conteneurs. Ces commandes fonctionnent toutes sur des environnements non conteneurisés tels que les instances. EC2

Listing advisories in a specific version

[Dans cet exemple, nous allons voir quels avertissements de la version 2023.1.20230628 sont pertinents dans une image de conteneur de la version 2023.0.20230315.](#)

 Note

Cet exemple utilise les versions [2023.0.20230315](#) et [2023.1.20230628](#), et il ne s'agit pas de la dernière version de 023. Consultez les notes de version AL2 023 pour les dernières versions, qui contiennent les dernières mises à [jour de AL2 sécurité](#).

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.0.20230315](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. La `.0` mention à la fin indique la version de l'image pour une version donnée ; cette version de l'image est généralement nulle.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
2023.0.20230315.0: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
b76f3b09316a: Pull complete
Digest: sha256:94e7183b0739140dbd5b639fb7600f0a2299cec5df8780c26d9cb409da5315a9
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.0.20230315.0
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous vous demanderons de dnf répertorier les avis pertinents pour les packages installés dans le conteneur.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.0.20230315.0
bash-5.2#
```

La dnf updateinfo commande est désormais utilisée pour afficher un résumé des avertissements de la version [2023.1.20230628](#) qui concernent nos packages installés.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628
Amazon Linux 2023 repository                42 MB/s | 15 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:02 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
Updates Information Summary: available
  8 Security notice(s)
    1 Important Security notice(s)
    5 Medium Security notice(s)
    2 Low Security notice(s)
```

Pour obtenir une liste des avis, l'--list option peut être donnée à dnf updateinfo.

```
$ dnf updateinfo --releasever=2023.1.20230628 --list
Last metadata expiration check: 0:01:22 ago on Mon Jul 22 20:24:24 2024.
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-225 Medium/Sec.    glib2-2.74.7-688.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-195 Low/Sec.       libcap-2.48-2.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-193 Medium/Sec.    libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgcc-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libgomp-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-145 Low/Sec.       libstdc++-11.3.1-4.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2023-163 Medium/Sec.    libxml2-2.10.4-1.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2023-220 Important/Sec.  ncurses-base-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.noarch
ALAS2023-2023-220 Important/Sec.  ncurses-libs-6.2-4.20200222.amzn2023.0.4.x86_64
```

ALAS2023-2023-181 Medium/Sec.	openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.2.x86_64
ALAS2023-2023-222 Medium/Sec.	openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.3.x86_64

Listing advisories in the latest version

Dans cet exemple, nous allons voir quelles mises à jour sont disponibles dans la `latest` version AL2 023 si nous avons lancé un conteneur de la version [2023.4.20240319](#). Au moment de la rédaction de cet article, la `latest` version est [2023.5.20240708](#), de sorte que les mises à jour répertoriées dans cet exemple seront celles de cette version.

Note

Cet exemple utilise les versions [2023.4.20240319](#) et [2023.5.20240708](#), cette dernière étant la dernière version au moment de la rédaction. Pour plus d'informations sur les dernières versions, consultez les [notes de mise à jour AL2 023](#).

Dans cet exemple, nous allons commencer par une image de conteneur pour la version [2023.4.20240319](#).

Tout d'abord, nous récupérons cette image du conteneur dans le registre des conteneurs. Le `.1` à la fin indique la version de l'image pour une version donnée. Bien que la version de l'image soit généralement nulle, cet exemple utilise une version dans laquelle la version de l'image est une.

```
$ docker pull public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
2023.4.20240319.1: Pulling from amazonlinux/amazonlinux
6de065fda9a2: Pull complete
Digest: sha256:b4838c4cc9211d966b6ea158dacc9eda7433a16ba94436508c2d9f01f7658b4e
Status: Downloaded newer image for public.ecr.aws/amazonlinux/
amazonlinux:2023.4.20240319.1
public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
```

Nous pouvons maintenant créer un shell à l'intérieur du conteneur, à partir duquel nous vérifierons les mises à jour.

```
$ docker run -it public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:2023.4.20240319.1
bash-5.2#
```

La `dnf updateinfo` commande est désormais utilisée pour afficher un résumé des avis de la dernière version pertinents pour les packages installés. Au moment de la rédaction de cet article, [2023.1.20230628](#) était la dernière version.

```
$ dnf --releasever=latest updateinfo
Amazon Linux 2023 repository              76 MB/s | 25 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
Updates Information Summary: available
  9 Security notice(s)
    4 Important Security notice(s)
    4 Medium Security notice(s)
    1 Low Security notice(s)
```

Pour obtenir une liste des avis, l'`--list` option peut être donnée à `dnf updateinfo`.

```
$ dnf updateinfo --releasever=latest --list
Last metadata expiration check: 0:00:58 ago on Mon Jul 22 20:59:54 2024.
ALAS2023-2024-581 Low/Sec.      curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec.  curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-576 Important/Sec. expat-2.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-common-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-589 Important/Sec. glibc-minimal-langpack-2.34-52.amzn2023.0.10.x86_64
ALAS2023-2024-586 Medium/Sec.  krb5-libs-1.21-3.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-581 Low/Sec.     libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.3.x86_64
ALAS2023-2024-596 Medium/Sec.  libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
ALAS2023-2024-592 Important/Sec. libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64
ALAS2023-2024-640 Medium/Sec.  openssl-libs-1:3.0.8-1.amzn2023.0.12.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec.  python3-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
ALAS2023-2024-605 Medium/Sec.  python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.7.x86_64
ALAS2023-2024-616 Important/Sec. python3-libs-3.9.16-1.amzn2023.0.8.x86_64
```

Appliquer les mises à jour de sécurité sur place

Pour un aperçu de l'application des mises à jour, voir [Application des mises à jour de sécurité à l'aide du DNF et des versions du référentiel](#). L'`--security` option permettant de restreindre `dnf upgrade` les mises à jour des packages uniquement à ceux qui comportent un avis. Le reste de cette section explique comment installer uniquement des mises à jour de sécurité spécifiques.

 Note

Il est recommandé d'appliquer toutes les mises à jour disponibles dans une nouvelle version AL2 023. Choisir uniquement des mises à jour de sécurité, ou uniquement des mises à jour spécifiques, devrait être l'exception plutôt que la règle.

Appliquer les mises à jour mentionnées dans un avis

Les identifiants d'avis figurant dans la première colonne de la sortie de `dnf upgradeinfo` peuvent être utilisés pour appliquer des mises à jour aux packages mentionnés dans l'avis. Le gestionnaire de `dnf packages` peut être chargé de mettre à jour les packages figurant dans l'avis soit vers la dernière version disponible, soit uniquement vers les versions mentionnées dans l'avis. Si les mises à jour sont déjà installées, la commande de mise à jour est interdite.

Pour appliquer les mises à jour aux packages concernés uniquement jusqu'à la version mentionnée dans l'avis, utilisez la `dnf upgrade-minimal` commande tout en utilisant l'`--advisory` option permettant de spécifier l'avis. L'exemple suivant s'exécute `dnf upgrade-minimal` dans un conteneur AL2 023 version [2023.0.20230315](#).

```
$ dnf upgrade-minimal -y --releasever=2023.1.20230628 --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                               46 MB/s | 15 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:03 ago on Mon Jul 22 20:36:13 2024.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version                Repository             Size
=====
Upgrading:
curl-minimal           x86_64    8.0.1-1.amzn2023      amazonlinux            150 k
libcurl-minimal        x86_64    8.0.1-1.amzn2023      amazonlinux            249 k

Transaction Summary
=====
Upgrade 2 Packages

Total download size: 399 k
Downloading Packages:
(1/2): curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64.rpm 2.7 MB/s | 150 kB      00:00
(2/2): libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64. 3.8 MB/s | 249 kB      00:00
-----
Total                               2.5 MB/s | 399 kB      00:00
```

```

Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing           :                               1/1
  Upgrading           : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 1/4
  Upgrading           : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 2/4
  Cleanup             : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 3/4
  Cleanup             : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/4
  Running scriptlet: libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/4
  Verifying           : libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 1/4
  Verifying           : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 2/4
  Verifying           : curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64 3/4
  Verifying           : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/4

Upgraded:
  curl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64  libcurl-minimal-8.0.1-1.amzn2023.x86_64

Complete!

```

Les mêmes versions de package sont mises à jour même si elles `--releasever=latest` sont utilisées car la demande vise dnf à effectuer la mise à jour minimale requise pour répondre à l'avis.

L'utilisation de la `dnf upgrade` commande normale avec l'`--advisoryoption` mettra à jour les packages concernés mentionnés dans l'avis vers la dernière version disponible, qui peut être plus récente que la version mentionnée dans l'avis.

Note

À moins que le `system-release` package ne soit mis à jour, la version des référentiels AL2 023 verrouillée ne change pas. `dnf`

Warning

Lorsque vous installez des mises à jour à partir d'une autre version de AL2 023 sans modifier la version du référentiel verrouillé, vous devez faire attention à toute opération de mutation `dnf` ultérieure. `dnf` Par exemple, lors de l'installation ou de la mise à jour de packages, étant donné que les dépendances des packages peuvent avoir changé dans la nouvelle version,

l'ancienne version que vous utilisez peut ne pas être en mesure de satisfaire ces nouvelles dépendances.

L'exemple suivant est exécuté dans un conteneur AL2 023 version 2023.0.20230315 faisant référence à la dernière version de AL2 023 dont l'heure de rédaction était 2023.5.20240708. Notez que la version curl en cours de mise à jour est à la fois plus récente que la version update-minimal mise à jour, mais que cette nouvelle version introduit de nouvelles dépendances.

```
$ dnf upgrade -y --releasever=latest --advisory ALAS2023-2023-193
Amazon Linux 2023 repository                80 MB/s | 25 MB      00:00
Last metadata expiration check: 0:00:04 ago on Mon Jul 22 20:48:38 2024.
Dependencies resolved.

=====
Package                                Arch      Version                                Repository      Size
=====
Upgrading:
curl-minimal                          x86_64    8.5.0-1.amzn2023.0.4                  amazonlinux     160 k
libcurl-minimal                       x86_64    8.5.0-1.amzn2023.0.4                  amazonlinux     275 k
libnghttp2                            x86_64    1.59.0-3.amzn2023.0.1                 amazonlinux     79 k
Installing dependencies:
libpsl                                x86_64    0.21.1-3.amzn2023.0.2                 amazonlinux     61 k
publicsuffix-list-dafsa                noarch    20240212-61.amzn2023                  amazonlinux     59 k

Transaction Summary
=====
Install 2 Packages
Upgrade 3 Packages

Total download size: 634 k
Downloading Packages:
(1/5): publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn 1.1 MB/s | 59 kB      00:00
(2/5): curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 2.6 MB/s | 160 kB     00:00
(3/5): libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64.rpm  949 kB/s | 61 kB      00:00
(4/5): libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64. 3.7 MB/s | 79 kB      00:00
(5/5): libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86 6.7 MB/s | 275 kB     00:00
-----
Total                                3.5 MB/s | 634 kB     00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
```

Running transaction

```

Preparing      :                               1/1
Upgrading      : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 1/8
Installing     : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch 2/8
Installing     : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64 3/8
Upgrading      : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 4/8
Upgrading      : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 5/8
Cleanup        : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 6/8
Cleanup        : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 7/8
Cleanup        : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8
Running scriptlet: libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8
Verifying      : libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64 1/8
Verifying      : publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch 2/8
Verifying      : curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 3/8
Verifying      : curl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 4/8
Verifying      : libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64 5/8
Verifying      : libcurl-minimal-7.88.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 6/8
Verifying      : libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64 7/8
Verifying      : libnghttp2-1.51.0-1.amzn2023.x86_64 8/8

```

Upgraded:

```

curl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libcurl-minimal-8.5.0-1.amzn2023.0.4.x86_64
libnghttp2-1.59.0-3.amzn2023.0.1.x86_64

```

Installed:

```

libpsl-0.21.1-3.amzn2023.0.2.x86_64
publicsuffix-list-dafsa-20240212-61.amzn2023.noarch

```

Complete!

SELinux Modes de réglage pour AL2 023

Par défaut, Security Enhanced Linux (SELinux) est enabled configuré sur le permissive mode AL2 023. En mode permissif, les refus d'autorisation sont enregistrés mais ne sont pas appliqués. SELinux est un ensemble de fonctionnalités et d'utilitaires du noyau destinés à fournir une architecture de contrôle d'accès (MAC) solide, flexible et obligatoire aux principaux sous-systèmes du noyau.

SELinux fournit un mécanisme amélioré pour appliquer la séparation des informations sur la base des exigences de confidentialité et d'intégrité. Cette séparation des informations réduit les risques de

falsification et de contournement des mécanismes de sécurité des applications. Elle limite également les dommages pouvant être causés par des applications malveillantes ou défectueuses.

SELinux inclut un ensemble d'exemples de fichiers de configuration des politiques de sécurité conçus pour répondre aux objectifs de sécurité quotidiens.

Pour plus d'informations sur les SELinux fonctionnalités, consultez la section « [Langages du SELinux bloc-notes et des politiques](#) ».

Rubriques

- [SELinux État et modes par défaut pour AL2 023](#)
- [Passage en mode enforcing](#)
- [Option à désactiver SELinux pour AL2 2023](#)

SELinux État et modes par défaut pour AL2 023

Pour AL2 023, c'est enabled et réglé sur permissive mode SELinux par défaut. En mode permissive, les refus d'autorisation sont journalisés mais ne sont pas appliqués.

Les **sestatus** commandes **getenforce** ou vous indiquent le SELinux statut, la politique et le mode actuels.

Lorsque le statut par défaut est défini sur enabled et permissive, la commande **getenforce** renvoie permissive.

La **sestatus** commande renvoie le SELinux statut et la SELinux politique en cours, comme indiqué dans l'exemple suivant :

```
$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  permissive
Mode from config file:         permissive
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
```

Lorsque vous exécutez SELinux le `permissive` mode, les utilisateurs peuvent étiqueter les fichiers de manière incorrecte. Lorsque vous exécutez SELinux le `disabled` statut, les fichiers ne sont pas étiquetés. Les fichiers incorrects ou non étiquetés peuvent entraîner des problèmes lorsque vous passez en mode `enforcing`.

SELinux réétiquette automatiquement les fichiers pour éviter ce problème. SELinux évite les problèmes d'étiquetage grâce au réétiquetage automatique lorsque vous modifiez le statut en `enabled`.

Passage en mode **enforcing**

Quand tu cours SELinux en `enforcing` mode, le SELinux l'utilitaire est `enforcing` la politique configurée. SELinux régit les capacités de certaines applications en autorisant ou en refusant l'accès conformément aux règles de la politique.

Pour trouver le courant SELinux mode, exécutez la `getenforce` commande.

```
getenforce
Permissive
```

Modification du fichier de configuration pour activer le mode **enforcing**

Pour passer au mode `enforcing`, procédez comme suit.

1. Modifiez le fichier `/etc/selinux/config` pour passer en mode `enforcing`. Le SELINUX réglage doit ressembler à l'exemple suivant.

```
SELINUX=enforcing
```

2. Redémarrez le système pour finaliser le passage en mode `enforcing`.

```
$ sudo reboot
```

Au prochain démarrage, SELinux réétiquette tous les fichiers et répertoires du système. SELinux ajoute également le SELinux contexte pour les fichiers et les répertoires créés lorsque SELinux était `disabled`.

Après être passé en enforcing mode, SELinux peut refuser certaines actions parce qu'elles sont incorrectes ou manquantes SELinux règles de politique. Vous pouvez consulter les actions qui SELinux refuse avec la commande suivante.

```
$ sudo ausearch -m AVC,USER_AVC,SELINUX_ERR,USER_SELINUX_ERR -ts recent
```

Utiliser cloud-init pour activer **enforcing** le mode

Une autre approche pour activer le mode enforcing consiste à transmettre la configuration cloud-config suivante en tant que données utilisateur lorsque vous lancez l'instance.

```
#cloud-config
selinux:
  mode: enforcing
```

Par défaut, ce paramètre entraîne le redémarrage de l'instance. Pour une plus grande stabilité, nous vous recommandons de redémarrer l'instance. Toutefois, si vous préférez, vous pouvez ignorer le redémarrage en fournissant la configuration cloud-config suivante.

```
#cloud-config
selinux:
  mode: enforcing
  selinux_no_reboot: 1
```

Option à désactiver SELinux pour AL2 2023

Lorsque vous désactivez SELinux, SELinux la politique n'est ni chargée ni appliquée et les messages du cache vectoriel d'accès (AVC) ne sont pas enregistrés. Vous perdez tous les avantages de la course à pied SELinux.

Au lieu de désactiver SELinux, nous vous recommandons d'utiliser permissive le mode. L'exécution en permissive mode ne coûte qu'un peu plus cher que sa désactivation. SELinux complètement. Le passage d'un permissive enforcing mode à un autre nécessite beaucoup moins d'ajustements de configuration que le retour au enforcing mode après la désactivation SELinux. Vous pouvez étiqueter les fichiers, et le système peut suivre et consigner les actions que la politique active aurait pu refuser.

Modification SELinux en **permissive** mode

Quand tu cours SELinux en permissive mode, SELinux la politique n'est pas appliquée. En permissive mode, SELinux enregistre les messages AVC mais ne refuse pas les opérations. Vous pouvez utiliser ces messages AVC pour le dépannage, le débogage et SELinux améliorations des politiques.

Pour changer SELinux pour passer en mode permissif, procédez comme suit.

1. Modifiez le fichier `/etc/selinux/config` pour passer en mode permissive. La `SELINUX` valeur doit ressembler à l'exemple suivant.

```
SELINUX=permissive
```

2. Redémarrez le système pour finaliser le passage en mode permissive.

```
sudo reboot
```

Désactiver SELinux

Lorsque vous désactivez SELinux, SELinux la politique n'est ni chargée ni appliquée, et les messages AVC ne sont pas enregistrés. Vous perdez tous les avantages de la course à pied SELinux.

Pour désactiver SELinux, procédez comme suit.

1. Assurez-vous que le `grubby` package est installé.

```
rpm -q grubby  
grubby-version
```

2. Configurez le bootloader pour ajouter `selinux=0` à la ligne de commande du noyau.

```
sudo grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
```

3. Redémarrez le système.

```
sudo reboot
```

4. Exécutez la `getenforce` commande pour confirmer que SELinux estDisabled.

```
$ getenforce  
Disabled
```

Pour plus d'informations sur SELinux, consultez le [SELinux Carnet](#) et [SELinux configuration](#).

Activer le mode FIPS en 2023 AL2

Cette section explique comment activer les normes fédérales de traitement de l'information (FIPS) en AL2 2023. Pour plus d'informations sur FIPS, consultez les références suivantes :

- [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\)](#)
- [Conformité FAQs : normes fédérales de traitement de l'information](#)

Note

Cette section explique comment activer FIPS mode en AL2 023, il ne couvre pas le statut de certification des modules cryptographiques AL2 023.

Prérequis

- Une EC2 instance Amazon AL2 023 (AL2023.2 ou supérieure) existante avec accès à Internet pour télécharger les packages requis. Pour plus d'informations sur le lancement d'une EC2 instance Amazon AL2 023, consultez [Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2](#).
- Vous devez vous connecter à votre EC2 instance Amazon via SSH ou AWS Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).

Important

ED25519 Les clés utilisateur SSH ne sont pas prises en charge en mode FIPS. Si vous avez lancé votre EC2 instance Amazon à l'aide d'une paire de clés ED25519 SSH, vous devez générer de nouvelles clés à l'aide d'un autre algorithme (tel que RSA), sinon vous risquez de perdre l'accès à votre instance après avoir activé le mode FIPS. Pour plus d'informations, consultez la section [Créer des paires de clés](#) dans le guide de EC2 l'utilisateur Amazon.

Activation du mode FIPS

1. Connectez-vous à votre instance AL2 023 via SSH ou. AWS Systems Manager
2. Assurez-vous que le système est à jour. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Gérez les mises à jour des packages et du système d'exploitation dans AL2023](#).
3. Assurez-vous que les crypto-policiers utilitaires sont installés et up-to-date.

```
sudo dnf -y install crypto-policies crypto-policies-scripts
```

4. Activez le mode FIPS en exécutant la commande suivante. [Cela permettra d'activer le mode FIPS à l'échelle du système pour les modules répertoriés dans la FAQ 023 AL2](#)

```
sudo fips-mode-setup --enable
```

5. Redémarrez l'instance à l'aide de la commande suivante.

```
sudo reboot
```

6. Pour vérifier que le mode FIPS est activé, reconnectez-vous à l'instance et exécutez la commande suivante.

```
sudo fips-mode-setup --check
```

L'exemple de sortie suivant montre que le mode FIPS est activé :

```
FIPS mode is enabled.
```

Activer le mode FIPS dans un conteneur AL2 023

Cette section explique comment activer les normes fédérales de traitement de l'information (FIPS) dans un conteneur AL2 023. Pour plus d'informations sur FIPS, consultez les références suivantes :

- [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\)](#)
- [Conformité FAQs : normes fédérales de traitement de l'information](#)

 Note

Cette section explique comment activer FIPS modèle dans un conteneur AL2 023. Il ne couvre pas le statut de certification des modules cryptographiques AL2 023.

Prérequis

- Une EC2 instance Amazon AL2 023 (AL2023.2 ou supérieure) existante avec accès à Internet pour télécharger les packages requis. Pour plus d'informations sur le lancement d'une EC2 instance Amazon AL2 023, consultez [Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2](#).
- Vous devez vous connecter à votre EC2 instance Amazon via SSH ou AWS Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).

 Important

La `fips-mode-setup` commande ne fonctionnera pas correctement depuis le conteneur. Veuillez lire les étapes ci-dessous pour configurer correctement le mode FIPS dans un conteneur AL2 023.

Activer le mode FIPS dans un conteneur AL2 023

1. Le mode FIPS doit d'abord être activé sur l'hôte du conteneur AL2 023. Suivez les instructions [Activer le mode FIPS en 2023 AL2](#) pour activer le mode FIPS sur l'hôte.
2. Connectez-vous à votre instance hôte de conteneur AL2 023 à l'aide de SSH ou. AWS Systems Manager
3. Le mode FIPS sera automatiquement activé dans un conteneur AL2 023 si l'hôte AL2 023 est en mode FIPS et `/proc/sys/crypto/fips_enabled` est accessible depuis le conteneur. Si le contenu de `/proc/sys/crypto/fips_enabled` est `0`, FIPS n'est pas activé et une valeur de `1` indique que le mode FIPS est activé.

Vous pouvez vérifier que le protocole FIPS est activé en exécutant la commande suivante sur l'hôte et le AL2 conteneur 023 :

```
cat /proc/sys/crypto/fips_enabled
```

4. Activez ensuite les crypto-polices FIPS dans le conteneur. Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir, décrites dans les options ci-dessous. Utilisez l'option qui convient le mieux à votre environnement.
 - a. Activez les crypto-polices FIPS manuellement dans le conteneur à l'aide `update-crypto-polices` de la commande :

```
# Run these commands inside the container
dnf install -y crypto-polices-scripts
update-crypto-polices --set FIPS
```

- b. Créez des bind montages dans le conteneur AL2 023 (cela `podman` fonctionne de la même manière que dans d'autres distributions) :

```
# Run these commands inside the container
mount --bind /usr/share/crypto-polices/back-ends/FIPS /etc/crypto-polices/back-ends
echo "FIPS" > /usr/share/crypto-polices/default-fips-config
mount --bind /usr/share/crypto-polices/default-fips-config /etc/crypto-polices/config
```

- c. Il est également possible de créer un montage de liaison afin que le conteneur AL2 023 corresponde aux crypto-polices de l'hôte AL2 023. Ce qui suit n'est fourni qu'à titre d'exemple. Cette configuration peut entraîner des problèmes en cas de différences incompatibles entre les crypto-polices et les versions des packages entre le conteneur et l'hôte :

```
sudo docker pull amazonlinux:2023
sudo docker run --mount type=bind,readonly,src=/etc/crypto-polices,dst=/etc/crypto-polices -it amazonlinux:2023
```

5. Après avoir effectué les étapes ci-dessus, vous pouvez à nouveau vérifier que le protocole FIPS est activé dans le conteneur à l'aide des commandes suivantes :

```
$ cat /etc/crypto-polices/config
FIPS

$ cat /proc/sys/crypto/fips_enabled
1
```


Échangez les fournisseurs FIPS OpenSSL en 2023 AL2

Cette section explique comment passer d'un fournisseur FIPS latest à un certifié fournisseur OpenSSL sur 023. AL2

Pour plus d'informations sur FIPS, consultez les références suivantes :

- [Norme FIPS \(Federal Information Processing Standard\)](#)
- [Conformité FAQs : normes fédérales de traitement de l'information](#)
- [Politique FedRAMP pour la sélection et l'utilisation des modules cryptographiques](#)

Important

À partir de la version AL2 023.7, le fournisseur FIPS OpenSSL par défaut est le package, qui reçoit régulièrement des corrections de bogues et `openssl-fips-provider-latest` des mises à jour de sécurité.

Les instructions ci-dessous s'adressent uniquement aux clients qui souhaitent épingler le `openssl-fips-provider-certified` colis. Cette version du fournisseur FIPS correspondra à la somme de contrôle figurant sur le certificat NIST et ne comportera peut-être pas les dernières mises à jour.

Consultez la [FAQ AL2 023](#) pour plus d'informations sur les modules certifiés FIPS et les versions de package.

Prérequis

- Une EC2 instance Amazon AL2 023 (AL2023.7 ou supérieure) existante avec accès à Internet pour télécharger les packages requis. Pour plus d'informations sur le lancement d'une EC2 instance Amazon AL2 023, consultez [Lancement d'AL2023 à l'aide de la console Amazon EC2](#).
- Vous devez vous connecter à votre EC2 instance Amazon via SSH ou AWS Systems Manager. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [Connexion aux instances AL2023](#).
- Pour activer le mode FIPS sur AL2 023, suivez les instructions sur [Activer le mode FIPS en 2023 AL2](#)

Basculer entre **`openssl-fips-provider-latest`** et **`openssl-fips-provider-certified`**

1. `dnf` À utiliser pour changer de fournisseur OpenSSL FIPS :

```
sudo dnf -y swap openssl-fips-provider-latest openssl-fips-provider-certified
```

2. Vérifiez que vous utilisez le fournisseur FIPS OpenSSL certifié. Avec AL2 023 en mode FIPS, exécutez la commande suivante :

```
openssl list -providers
```

Vous devriez voir la sortie suivante :

```
Providers:
base
  name: OpenSSL Base Provider
  version: 3.2.2
  status: active
default
  name: OpenSSL Default Provider
  version: 3.2.2
  status: active
fips
  name: Amazon Linux 2023 - OpenSSL FIPS Provider
  version: 3.0.8-d694bfa693b76001
  status: active
```

AL2023 Durcissement du noyau

Le noyau Linux 6.1 AL2023 est configuré et construit avec plusieurs options et fonctionnalités de renforcement.

Options de sécurisation renforcée du noyau (indépendantes de l'architecture)

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD</u>	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_BINFMT_MISC</u>	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_BUG</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_BUG_ON_DATA_CORRUPTION</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_CLANG_I</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_CLANG_I_PERMISSIVE</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_COMPAT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_COMPAT_BRK</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_COMPAT_VDSO</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS</u>	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DEBUG_LIST</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_STACK</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_VIRTUAL</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_DEBUG_WX</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_FAULT_MMAP_MIN_ADDR</u>	65536	65536	65536	65536	65536	65536
<u>CONFIG_DEBUG_VMEM</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_DEBUG_VMEM</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_EFI_DISABLE_PCI_DMA</u>	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_FORTIFY_SOURCE</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_HIBERNATION</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_HW_RANDOM_TPM</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_INET_DIAG</u>	m	m	m	m	m	m
<u>CONFIG_INET_ON_ALL_OSC_DEFAULT_ON</u>	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_IOMMU_SUPPORT_RT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_IOMMU_STRICT_DVEMEM</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_KEXEC</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_KFENCE</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_LDISC_AUTOLOAD</u>	n	n	n	n	n	n
<u>CONFIG_LEGACY_PTYS</u>	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY	n	n	n	n	n	n
CONFIG_MODULES	y	y	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG	y	y	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG_ALL	y	y	y	y	y	y
CONFIG_MODULE_SIG_FORCE	n	n	n	n	n	n
CONFIG_MODULE_SIG_HASH	sha512	sha512	sha512	sha512	sha512	sha512
CONFIG_MODULE_SIG_KEY	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem	certs/ sig ning_key. pem
CONFIG_MODULE_SIG_SHA512	y	y	y	y	y	y

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_PANIC	n	n	n	n	n	n
CONFIG_PANIC_NO_SAFETY	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_PANIC_ZERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_PANIC_ON_OOPS	y	y	y	y	y	y
CONFIG_PANIC_TIMEOUT	0	0	0	0	0	0
CONFIG_PRINTK_CORE	y	y	y	y	y	y
CONFIG_RANDOMIZE_KERNEL_STACK_OFFSET_DEFAULT	n	n	n	n	n	n
CONFIG_RANDOMIZE_KERNEL_TRUST_BOOTLOADER	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_RA NDOM_TRUS T_CPU</u>	y	y	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_RE FCOUNT_FU LL</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_SC HED_CORE</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_SC HED_STACK _END_CHEC K</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SE CCOMP</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SE CCOMP_FIL TER</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SE CURITY</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SE CURITY_DM ESG_RESTR ICT</u>	y	y	y	y	y	y
<u>CONFIG_SE CURITY_LA NDLOCK</u>	y	y	y	y	y	y

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM_EARLY	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_BOOTPARAM	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DEVELOP	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SECURITY_SELINUX_DISABLE	n	n	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SECURITY_SELINUX_HOLES	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_SECURITY_YAMA	y	y	y	y	y	y

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SLUB_DEBUG	y	y	y	y	y	y
CONFIG_STACKPROTECTOR	y	y	y	y	y	y
CONFIG_STACKPROTECTOR_STRONG	y	y	y	y	y	y
CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER	n	n	n	n	n	n
CONFIG_STRICT_DEVMEM	n	n	n	n	n	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX	y	y	y	y	y	y
CONFIG_STRICT_MODULE_LE_RWX	y	y	y	y	y	y
CONFIG_SYSCALL_COOKIES	y	y	y	y	y	y
CONFIG_VMAP_STACK	y	y	y	y	y	y
CONFIG_WERROR	n	n	n	n	n	n
CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS	n	n	n	n	n	n

Autoriser les méthodes ACPI lors de l'exécution (`inserted/replaced CONFIG_ACPI_CUSTOM_METHOD`)

Amazon Linux désactive cette option, car elle permet aux utilisateurs `root` d'écrire dans une mémoire de noyau arbitraire.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Formats binaires divers (**binfmt_misc**)

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du

KSP. Dans AL2023, cette fonctionnalité est facultative et est construite en tant que module du noyau.

Prise en charge de l'**BUG()**

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

BUG() si le noyau détecte une corruption de données lors de la vérification de la validité des structures de mémoire du noyau

Certaines parties du noyau Linux vérifient la cohérence interne des structures de données et peuvent générer un élément **BUG()** lorsqu'elles détectent une corruption de données.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

COMPAT_BRK

Lorsque cette option est désactivée (ce qui est la manière dont Amazon Linux configure le noyau), le paramètre `randomize_va_space sysctl` est défini par défaut sur 2, ce qui permet également l'aléatorisation des tas en plus de l'aléatorisation des pages VSDO, de la pile et de la base mmap.

Cette option existe dans le noyau pour assurer la compatibilité avec certains binaires `libc.so.5` anciens datant de 1996 et avant.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

COMPAT_VDSO

Cette option de configuration est pertinente pour x86-64 et non pour aarch64. En définissant ce paramètre sur n, le noyau Amazon Linux ne rend pas visible un objet partagé dynamique virtuel (VDSO) 32 bits à une adresse prévisible. La bibliothèque `glibc` la plus récente connue pour être corrompue par la définition de cette option sur n est la `glibc 2.3.3`, datant de 2004.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

CONFIG_DEBUGdurcissement clôturé

Les options de configuration du noyau Linux contrôlées par **CONFIG_DEBUG** sont généralement conçues pour être utilisées dans des noyaux conçus pour des problèmes de débogage, et des éléments tels que les performances ne sont pas une priorité. AL2023 active l'option de **CONFIG_DEBUG_LIST** durcissement.

Désactivation du DMA pour les périphériques PCI dans le stub EFI avant de configurer IOMMU

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Renforcement pour copier de la mémoire entre le noyau et l'espace utilisateur

Lorsque le noyau doit copier la mémoire avec l'espace utilisateur comme source ou comme cible, cette option active certaines vérifications qui contribuent à prévenir certaines catégories de problèmes de débordement de mémoire.

L'option `CONFIG_HARDENED_USERCOPY_FALLBACK` existait dans les noyaux 4.16 à 5.15 pour aider les développeurs de noyau à découvrir les entrées manquantes de la liste d'autorisation via un élément `WARN( )`. Comme il est AL2023 livré avec un noyau 6.1, cette option n'est plus pertinente pour AL2023.

L'`CONFIG_HARDENED_USERCOPY_PAGESPAN` option existait dans les noyaux principalement en tant qu'option de débogage pour les développeurs et ne s'applique plus au noyau 6.1 dans. AL2023

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Prise en charge de la mise en veille prolongée

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cette option doit être activée afin de permettre la [mise en veille prolongée de votre instance à la demande](#) et la [mise en veille des instances Spot interrompues](#)

Génération de nombres aléatoires

Le noyau AL2023 est configuré pour garantir la disponibilité d'une entropie adéquate pour une utilisation dans EC2.

`CONFIG_INET_DIAG`

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Dans AL2023, cette fonctionnalité est facultative et est construite en tant que module du noyau.

Zéro toute la mémoire de l'allocateur de pages et de dalles du noyau lors de l'allocation et de la désallocation

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Ces options sont désactivées en AL2023 raison de l'impact possible sur les performances de l'activation de cette fonctionnalité par défaut. Le comportement `CONFIG_INIT_ON_ALLOC_DEFAULT_ON` peut être activé en ajoutant `init_on_alloc=1` à la ligne de commande du noyau, et le comportement `CONFIG_INIT_ON_FREE_DEFAULT_ON` peut être activé en ajoutant `init_on_free=1`.

Initialise toutes les variables de pile pour qu'elles correspondent à zéro
(**`CONFIG_INIT_STACK_ALL_ZERO`**)

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cette option nécessite GCC 12 ou plus, lorsqu'elle est AL2023 livrée avec GCC 11.

Signature du module Kernel

AL2023 signe et valide les signatures des modules du noyau. L'option `CONFIG_MODULE_SIG_FORCE`, qui oblige les modules à avoir une signature valide, n'est pas activée afin de préserver la compatibilité pour les utilisateurs qui créent des modules tiers. Pour les utilisateurs qui souhaitent s'assurer que tous les modules du noyau sont signés, le [Module de sécurité Lockdown Linux \(LSM\)](#) peut être configuré pour l'appliquer.

kexec

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cette option est activée afin que la fonctionnalité `kdump` puisse être utilisée.

IOMMU Support

AL2023 permet le support de l'IOMMU. L'option `CONFIG_IOMMU_DEFAULT_DMA_STRICT` n'est pas activée par défaut, mais cette fonctionnalité peut être configurée en ajoutant `iommu.passthrough=0 iommu.strict=1` à la ligne de commande du noyau.

kfence

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Prise en charge de l'ancienne version de **pty**

AL2023 utilise l'PTYinterface moderne (devpts).

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Module de sécurité Lockdown Linux (LSM)

AL2023 construit le Lockdown LSM, qui verrouille automatiquement le noyau lors de l'utilisation de Secure Boot.

L'option CONFIG_LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_CONFIDENTIALITY n'est pas activée. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Lorsque vous n'utilisez pas le démarrage sécurisé, il est possible d'activer le module LSM de verrouillage et de le configurer comme vous le souhaitez.

Empoisonnement des pages

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. De même [Zéro toute la mémoire de l'allocateur de pages et de dalles du noyau lors de l'allocation et de la désallocation](#), cela est désactivé dans le AL2023 noyau en raison de l'impact possible sur les performances.

Protecteur de pile

Le AL2023 noyau est construit avec la fonction Stack-Protector GCC activée avec l'option. `-fstack-protector-strong`

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

seccomp BPF API

La fonctionnalité de sécurisation renforcée seccomp est utilisée par des logiciels tels que systemd et les environnements d'exécution de conteneurs pour renforcer la sécurité des applications de l'espace utilisateur.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Délai d'expiration **panic()**

Le AL2023 noyau est configuré avec cette valeur définie sur 0, ce qui signifie qu'il ne redémarrera pas après avoir paniqué. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cette option est configurable via sysctl, /proc/sys/kernel/panic et la ligne de commande du noyau.

Modèles de sécurité

AL2023 active SELinux en mode permissif par défaut. Pour de plus amples informations, veuillez consulter [SELinux Modes de réglage pour AL2 023](#).

Les modules [Module de sécurité Lockdown Linux \(LSM\)](#) et yama sont également activés.

/proc/kcore

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Aléatorisation par décalage de la pile du noyau lors d'une entrée syscall

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cette option peut être activée en configurant randomize_kstack_offset=on dans la ligne de commande du noyau.

Vérification du comptage des références (**CONFIG_REFCOUNT_FULL**)

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations

du KSPP. Cette option n'est pas activée actuellement en raison de son impact possible sur les performances.

Connaissance des noyaux SMT par le planificateur (**CONFIG_SCHED_CORE**)

Le AL2023 noyau est construit avec `CONFIG_SCHED_CORE`, ce qui permet aux applications en espace utilisateur de les utiliser `prctl(PR_SCHED_CORE)`. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Recherche de toute corruption de la pile lors des appels à **schedule()** (**CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK**)

Le AL2023 noyau est construit avec `CONFIG_SCHED_STACK_END_CHECK` Enabled. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Durcissement de l'allocateur de mémoire

Le AL2023 noyau permet de renforcer l'allocateur de mémoire du noyau avec les options `CONFIG_SHUFFLE_PAGE_ALLOCATOR`, `CONFIG_SLAB_FREELIST_HARDENED`, et `CONFIG_SLAB_FREELIST_RANDOM`. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Prise en charge du débogage de SLUB

Le AL2023 noyau est activé `CONFIG_SLUB_DEBUG` car cette option active des fonctionnalités de débogage facultatives pour l'allocateur qui peuvent être activées sur la ligne de commande du noyau. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP. Cela est dû au fait que `CONFIG_STATIC_USERMODEHELPER` nécessite une prise en charge spéciale de la part de la distribution, qui n'est actuellement pas présente dans Amazon Linux.

Texte du noyau en lecture seule et rodata (**CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX** et **CONFIG_STRICT_MODULE_RWX**)

Le AL2023 noyau est configuré pour marquer le texte et la rodata mémoire du noyau et du module noyau comme étant en lecture seule, et pour marquer la mémoire non textuelle comme non exécutable. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Prise en charge des cookies de synchronisation TCP (**CONFIG_SYN_COOKIES**)

Le AL2023 noyau est construit avec le support des syncookies TCP. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Pile mappée virtuellement avec pages de protection (**CONFIG_VMAP_STACK**)

Le AL2023 noyau est intégré **CONFIG_VMAP_STACK**, ce qui permet de mapper virtuellement des piles de noyaux avec des pages de protection. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Compilation avec les avertissements du compilateur sous forme d'erreurs (**CONFIG_WERROR**)

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Enregistrement de la mise à zéro à la sortie de la fonction (**CONFIG_ZERO_CALL_USED_REGS**)

Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Adresse minimale pour l'allocation d'espace utilisateur

Cette option de sécurisation renforcée contribue à réduire l'impact des bogues de pointeur NULL du noyau. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

clang options de durcissement spécifiques

Le AL2023 noyau est construit avec GCC plutôt que clang, de sorte que l'option **CONFIG_CFI_CLANG** de renforcement ne peut pas être activée, ce qui la rend également **CONFIG_CFI_PERMISSIVE** inapplicable. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Options de sécurisation renforcée du noyau spécifiques à x86-64

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_AMD_IOMMU</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_AMD_IOMMU_V2</u>	N/A	y	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_IA32_EMULATION</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_INTEL_IOMMU</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n
<u>CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n
<u>CONFIG_LEGACY_VSYSCALL_NONE</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n
<u>CONFIG_MODIFY_LDT_SYSCALL</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
<u>CONFIG_PAGE_TABLE_ISOLATION</u>	N/A	y	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_RANDOMIZE_MEMORY</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_X86_64</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_X86_64_MSR</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_X86_64_VSYSCALL_EMULATION</u>	N/A	y	N/A	y	N/A	y
<u>CONFIG_X86_64_X32</u>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<u>CONFIG_X86_64_X32_ABI</u>	N/A	n	N/A	n	N/A	n

Prise en charge de x86-64

La prise en charge de base x86-64 inclut la prise en charge des bits d'extension d'adresse physique (PAE) et de non-exécution (NX). Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Compatibilité avec AMD et Intel IOMMU

Le AL2023 noyau est construit avec le support d'AMD et d'Intel IOMMUs. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

L'option `CONFIG_INTEL_IOMMU_DEFAULT_ON` n'est pas définie, mais elle peut être activée en transmettant `intel_iommu=on` à la ligne de commande du noyau. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

L'`CONFIG_INTEL_IOMMU_SVM` option n'est actuellement pas activée dans AL2023. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Support pour l'espace utilisateur 32 bits

Important

La prise en charge de l'espace utilisateur x86 32 bits est obsolète, et la prise en charge de l'exécution de fichiers binaires d'espace utilisateur 32 bits pourrait être supprimée dans une future version majeure d'Amazon Linux.

Note

Bien qu' AL2023 il n'inclue plus de paquets 32 bits, le noyau continuera à prendre en charge l'exécution de l'espace utilisateur 32 bits. Pour plus d'informations, consultez [Packages x86 \(i686\) 32 bits](#).

Pour prendre en charge l'exécution d'applications 32 bits en espace utilisateur, AL2023 n'active pas l'`CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION` option et active les options `CONFIG_IA32_EMULATION` et `CONFIG_COMPAT`, et `CONFIG_X86_VSYSCALL_EMULATION`. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

L'ABI 32 bits natif x32 pour les processeurs 64 bits n'est pas activé (`CONFIG_X86_X32` et `CONFIG_X86_X32_ABI`). Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Prise en charge du registre spécifique au modèle x86 (MSR)

L'option `CONFIG_X86_MSR` est activée afin de prendre en charge turbostat. Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Syscall `modify_ldt`

AL2023 n'autorise pas les programmes utilisateur à modifier la table de descripteurs locaux (LDT) x86 avec l'`modify_ldt` système. Cet appel est nécessaire pour exécuter du code 16 bits ou segmenté, et son absence peut corrompre des logiciels tels que `dosemu`, l'exécution de certains programmes sous `WINE` et de très anciennes bibliothèques de threads. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Suppression du mappage du noyau en mode utilisateur

AL2023 configure le noyau de telle sorte que la majorité des adresses du noyau ne soient pas mappées dans l'espace utilisateur. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Aléatorisation des sections de mémoire du noyau

AL2023 configure le noyau pour randomiser les adresses virtuelles de base des sections de mémoire du noyau. Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Options de sécurisation renforcée du noyau spécifiques à aarch64

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_ARM64_BTI	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH	y	N/A	y	N/A	y	N/A

Option CONFIG	AL2023/6. 1/aarch64	AL2023/6, 1/x86_64	AL2023/6. 12/aarch64	AL2023/6, 12/x86_64	AL2023/6. 18/aarch64	AL2023/6, 18/x86_64
CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_ARM64_SW_TTBR0_PAN	y	N/A	y	N/A	y	N/A
CONFIG_UNMAP_KERNEL_L_AT_EL0	y	N/A	y	N/A	y	N/A

Identification de la cible de branche

Le AL2023 noyau permet la prise en charge de Branch Target Identification (CONFIG_ARM64_BTI). Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

L'CONFIG_ARM64_BTI_KERNEL option n'est pas activée AL2023 car elle est construite avec GCC, et le support pour la compilation du noyau avec cette option est [actuellement désactivé dans le noyau en amont en](#) raison d'un [bogue gcc](#). Bien que cette option soit l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project \(KSPP\)](#), AL2023 elle ne définit pas cette option de configuration selon les recommandations du KSPP.

Authentification par pointeur (CONFIG_ARM64_PTR_AUTH)

Le AL2023 noyau prend en charge l'extension Pointer Authentication (qui fait partie des extensions ARMv8 .3), qui peut être utilisée pour atténuer les techniques de programmation orientée retour (ROP). La prise en charge du matériel requis pour l'authentification par pointeur sur [Graviton](#) a été ajoutée avec Graviton 3.

L'option CONFIG_ARM64_PTR_AUTH est activée et prend en charge l'authentification par pointeur pour l'espace utilisateur. Comme l'CONFIG_ARM64_PTR_AUTH_KERNEL option est également activée, le AL2023 noyau est en mesure d'utiliser lui-même la protection de l'adresse de retour.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Émulation de l'accès privilégié Jamais à l'aide de la commutation **TTBR0_EL1**

Cette option empêche le noyau d'accéder directement à la mémoire de l'espace utilisateur. TTBR0_EL1 n'est défini que temporairement sur une valeur valide par les routines d'accès utilisateur.

Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Annulation du mappage du noyau lors de l'exécution dans l'espace utilisateur

Le AL2023 noyau est configuré pour démapper le noyau lors de l'exécution dans userspace (`CONFIG_UNMAP_KERNEL_AT_EL0`). Cette option est l'un des [paramètres recommandés par le Kernel Self Protection Project](#).

Connexion aux métadonnées du référentiel AL2023

À compter de leur publication 2023.11.20260406, les AL2023 référentiels incluent des signatures cryptographiques pour les métadonnées des référentiels. Le `repomd.xml` fichier de chaque dépôt est accompagné d'un fichier de signature GPG détaché (`repomd.xml.asc`) que vous pouvez utiliser pour vérifier l'authenticité et l'intégrité des métadonnées du référentiel avant le téléchargement des packages.

Cette signature s'ajoute à la signature de package RPM existante (`gpgcheck`), qui vérifie les packages individuels. La signature des métadonnées du référentiel vérifie les métadonnées qui décrivent le contenu du référentiel, telles que la liste des packages disponibles et leurs checksums.

Fonctionnement de la signature des métadonnées du référentiel

Lorsque AL2023 des référentiels sont publiés, les métadonnées du référentiel (`repomd.xml`) sont signées à l'aide d'une clé AWS KMS. La signature détachée (`repomd.xml.asc`) qui en résulte est placée à côté des métadonnées dans le référentiel.

Lorsque vous l'activez `repo_gpgcheck` dans la configuration de votre référentiel, télécharge et vérifie DNF automatiquement la `repomd.xml.asc` signature par rapport à la clé publique GPG avant d'utiliser les métadonnées du référentiel. Si la vérification de signature échoue, DNF rejette les métadonnées du référentiel et ne procède pas aux opérations de package depuis ce référentiel. Pour plus d'informations `repo_gpgcheck`, consultez la [référence DNF de configuration](#).

Les AL2023 référentiels suivants incluent des métadonnées signées :

- Référentiel principal (`amazonlinux`)
- Référentiel Kernel Livepatch () `kernel-livepatch`
- Référentiel NVIDIA (`amazonlinux-nvidia`)
- Packages supplémentaires pour le référentiel Amazon Linux (`amazonlinux-sp1`)

Différence entre **gpgcheck** et **repo_gpgcheck**

Paramètre	Ce qu'il vérifie	Par défaut dans AL2023
<code>gpgcheck=1</code>	Vérifie la signature GPG de chaque package RPM avant l'installation.	Activé
<code>repo_gpgcheck=1</code>	Vérifie la signature GPG des métadonnées du référentiel (<code>repomd.xml</code>) avant d'utiliser le référentiel.	Désactivé (activé par défaut à partir de la version 2023.12 trimestrielle)

Nous vous recommandons vivement d'activer à la fois `gpgcheck` et `repo_gpgcheck`. Cela garantit que les métadonnées du référentiel et les packages individuels sont vérifiés avant utilisation.

Activation de la vérification des métadonnées du référentiel

Vous pouvez activer la vérification des métadonnées des référentiels individuels en mettant à jour leurs fichiers de configuration.

Important

À partir de la version 2023.12 trimestrielle, `repo_gpgcheck=1` sera activée par défaut dans les fichiers de configuration du AL2023 référentiel.

Activer pour un référentiel spécifique

Les fichiers de configuration du AL2023 référentiel sont `/etc/yum.repos.d/` définis `repo_gpgcheck=0` par défaut. Pour activer la vérification des métadonnées du référentiel,

remplacez cette valeur par celle 1 indiquée dans la configuration du référentiel. Par exemple, pour l'activer pour le référentiel principal :

```
[amazonlinux]
name=Amazon Linux 2023 repository
...
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023
```

Vérifier que la signature des métadonnées du référentiel fonctionne

Après l'activation `repo_gpgcheck=1`, vous pouvez vérifier que la vérification des métadonnées fonctionne en vidant le DNF cache et en actualisant les métadonnées :

```
[ec2-user ~]$ sudo dnf clean metadata
[ec2-user ~]$ sudo dnf makecache
```

Si la vérification des métadonnées réussit, DNF importe la clé GPG (si elle n'est pas déjà importée) et crée le cache de métadonnées sans erreur. Vous verrez des résultats similaires à ce qui suit :

```
Amazon Linux 2023 repository          1.7 MB/s | 1.8 kB      00:00
Importing GPG key 0xD832C631:
  Userid      : "Amazon Linux <amazon-linux@amazon.com>"
  Fingerprint: B21C 50FA 44A9 9720 EAA7 2F7F E951 904A D832 C631
  From        : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-amazon-linux-2023
Amazon Linux 2023 repository          18 MB/s | 55 MB       00:03
Metadata cache created.
```

Si la vérification de signature échoue, DNF affiche un message d'erreur indiquant un échec de vérification de signature GPG et l'échec de la création du cache de métadonnées.

Clés publiques GPG pour les référentiels AL2023

Les clés publiques GPG utilisées pour la vérification des métadonnées du référentiel sont installées par la configuration du référentiel correspondante RPMs sur `/etc/pki/rpm-gpg/`. Le tableau suivant répertorie les clés publiques utilisées par chaque référentiel.

Référentiel	Clé de signature du package	Clé de signature Repodata	Distribué en
Noyau (amazonlinux)	RPM-GPG-KEY-amazon -linux-2023	RPM-GPG-KEY-amazon -linux-2023	system-release
Kernel Livepatch () kernel-livepatch	RPM-GPG-KEY-amazon -linux-2023	RPM-GPG-KEY-amazon -linux-2023	system-release
NVIDIA (amazonlinux-nvidia)	RPM-GPG-KEY-NVIDIA -D42D0685	RPM-GPG-KEY-amazon -linux-2023-nvidia	nvidia-release
SPALE () amazonlinux-spal	RPM-GPG-KEY-amazon linux-spal	RPM-GPG-KEY-amazon linux-spal	spal-release

Ces clés sont automatiquement installées lorsque vous installez le RPM de configuration du référentiel correspondant.

Démarrage sécurisé UEFI activé AL2023

L'AL2023 prend en charge le démarrage sécurisé UEFI à partir de la version 2023.1. Vous devez utiliser AL2023 avec des instances Amazon EC2 qui prennent en charge à la fois UEFI et UEFI Secure Boot. Pour plus d'informations, consultez la section [Exigences relatives au lancement d'une instance Amazon EC2 en mode de démarrage UEFI dans le guide de l'utilisateur](#) Amazon EC2.

AL2023 les instances pour lesquelles le démarrage sécurisé UEFI est activé n'acceptent que le code au niveau du noyau, y compris le noyau Linux ainsi que les modules, qui sont signés par. Vous pouvez Amazon donc vous assurer que votre instance n'exécute que des codes au niveau du noyau signés par. AWS

Pour plus d'informations sur les instances Amazon EC2 et le démarrage sécurisé UEFI, consultez la section Démarrage sécurisé [UEFI pour les instances Amazon EC2 dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#).

Conditions préalables

- Vous devez utiliser une AMI avec la AL2023 version 2023.1 ou supérieure.
- Le type d'instance doit prendre en charge UEFI Secure Boot. Pour plus d'informations, consultez la section [Exigences relatives au lancement d'une instance Amazon EC2 en mode de démarrage UEFI dans le guide de l'utilisateur](#) Amazon EC2.

Activer le démarrage sécurisé UEFI sur AL2023

Le standard AL2023 AMIs intègre un bootloader et un noyau signé par nos clés. Vous pouvez activer le démarrage sécurisé UEFI en inscrivant des instances existantes ou en les créant AMIs avec UEFI Secure Boot préactivé en enregistrant une image à partir d'un instantané. Le démarrage sécurisé UEFI n'est pas activé par défaut dans la norme. AL2023 AMIs

Le mode de démarrage de AL2023 AMIs est défini de manière à garantir `uefi-preferred` que les instances lancées avec ces derniers AMIs utiliseront le microprogramme UEFI, si le type d'instance prend en charge l'UEFI. Si le type d'instance ne prend pas en charge UEFI, l'instance est lancée avec le microprogramme BIOS hérité. Lorsqu'une instance est lancée en mode BIOS hérité, UEFI Secure Boot n'est pas appliqué.

Pour plus d'informations sur les modes de démarrage AMI sur les instances Amazon EC2, consultez [Comportement de lancement d'instance avec les modes de démarrage Amazon EC2](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

Rubriques

- [Inscription d'une instance existante](#)
- [Enregistrement d'une image à partir d'un instantané](#)
- [Mises à jour de révocation](#)
- [Comment fonctionne le démarrage sécurisé UEFI AL2023](#)
- [Inscription de vos propres clés](#)

Inscription d'une instance existante

Pour inscrire une instance existante, renseignez les variables de microprogramme UEFI spécifiques avec un jeu de clés qui permettent au microprogramme de vérifier le chargeur de démarrage et à ce dernier de vérifier le noyau lors du prochain démarrage.

1. Amazon Linux fournit un outil pour simplifier le processus d'inscription. Exécutez la commande suivante pour mettre en service l'instance avec le jeu de clés et les certificats nécessaires.

```
sudo amazon-linux-sb enroll
```

2. Exécutez la commande suivante pour redémarrer l'instance. Une fois l'instance redémarrée, UEFI Secure Boot est activé.

```
sudo reboot
```

Note

Amazon Linux ne prend AMIs actuellement pas en charge le module Nitro Trusted Platform (NitroTPM). Si vous avez besoin de NitroTPM en plus d'UEFI Secure Boot, utilisez les informations de la section suivante.

Enregistrement d'une image à partir d'un instantané

Lorsque vous enregistrez une AMI à partir d'un instantané d'un volume racine Amazon EBS à l'aide de l'API Amazon EC2 `register-image`, vous pouvez configurer l'AMI avec un blob binaire contenant l'état du magasin de variables UEFI. En fournissant le `AL2023 UefiData`, vous activez le démarrage sécurisé UEFI et vous n'avez pas besoin de suivre les étapes de la section précédente.

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation d'un blob binaire, consultez la section [Création d'un blob binaire contenant un magasin de variables prérempli](#) dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2.

AL2023 fournit un blob binaire prédéfini qui peut être utilisé directement sur les instances Amazon EC2. Le blob binaire se trouve dans `/usr/share/amazon-linux-sb-keys/uefi.vars` sur une instance en cours d'exécution. Ce blob est fourni par le package `amazon-linux-sb-keys` RPM qui est installé par défaut à AL2023 AMIs partir de la version 2023.1.

Note

Pour vous assurer que vous utilisez la dernière version des clés et des révocations, utilisez le blob de la même version que celle AL2023 que vous avez utilisée pour créer l'AMI.

Lors de l'enregistrement d'une image, nous vous recommandons d'utiliser le paramètre `BootMode` de l'API [RegisterImage](#) défini sur `uefi`. Cela vous permet d'activer NitroTPM en définissant le paramètre `TpmSupport` sur `v2.0`. En outre, définir `BootMode` sur `uefi` garantit que UEFI Secure Boot est activé et ne peut pas être désactivé par accident lors du passage à un type d'instance qui ne prend pas en charge UEFI.

Pour plus d'informations sur NitroTPM, consultez [NitroTPM pour les instances Amazon EC2 dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#).

Mises à jour de révocation

Il est parfois nécessaire qu'Amazon Linux distribue une nouvelle version du chargeur de démarrage `grub2` ou du noyau Linux signée avec des clés mises à jour. Dans ce cas, il peut être nécessaire de révoquer l'ancienne clé pour éviter que des bogues exploitables provenant des versions précédentes du chargeur de démarrage ne contournent le processus de vérification d'UEFI Secure Boot.

Les mises à jour du package vers les packages `grub2` ou `kernel` mettent toujours à jour automatiquement la liste des révocations dans le magasin de variables UEFI de l'instance en cours d'exécution. Cela signifie que quand UEFI Secure Boot est activé, vous ne pouvez plus exécuter l'ancienne version d'un package après avoir installé une mise à jour de sécurité pour le package.

Comment fonctionne le démarrage sécurisé UEFI AL2023

Contrairement aux autres distributions Linux, Amazon Linux ne fournit pas de composant supplémentaire, appelé shim, servant de premier chargeur de démarrage. Le shim est généralement signé avec des clés Microsoft. Par exemple, sur les distributions Linux avec le shim, celui-ci charge le chargeur de démarrage `grub2` qui utilise le propre code du shim pour vérifier le noyau Linux. En outre, le shim conserve son propre jeu de clés et de révocations dans la base de données MOK (Machine Owner Key) située dans le magasin de variables UEFI et contrôlée par l'outil `mokutil`.

Amazon Linux ne fournit pas de shim. Étant donné que le propriétaire de l'AMI contrôle les variables UEFI, cette étape intermédiaire n'est pas nécessaire et aurait une incidence négative sur les temps de lancement et de démarrage. Nous avons également choisi de ne pas inclure la confiance envers les clés des fournisseurs par défaut, afin de réduire le risque d'exécution de fichiers binaires indésirables. Comme toujours, les clients peuvent inclure des fichiers binaires s'ils le souhaitent.

Avec Amazon Linux, UEFI charge et vérifie directement notre chargeur de démarrage `grub2`. Le chargeur de démarrage `grub2` a été modifié pour utiliser UEFI afin de vérifier le noyau Linux après son chargement. Ainsi, le noyau Linux est vérifié à l'aide des mêmes certificats stockés dans la

variable db UEFI normale (base de données de clés autorisées) et testé par rapport à la même variable dbx (base de données de révocations) que le chargeur de démarrage et les autres fichiers binaires UEFI. Étant donné que nous fournissons nos propres clés PK et KEK, qui contrôlent l'accès à la base de données db et à la base de données dbx, nous pouvons distribuer des mises à jour et des révocations signées selon les besoins sans passer par un intermédiaire comme le shim.

Pour plus d'informations sur le démarrage sécurisé UEFI, consultez [Comment fonctionne le démarrage sécurisé UEFI avec les instances Amazon EC2 dans le guide de l'utilisateur Amazon EC2](#).

Inscription de vos propres clés

Comme indiqué dans la section précédente, Amazon Linux n'a pas besoin d'un shim pour UEFI Secure Boot sur Amazon EC2. Lorsque vous lisez la documentation d'autres distributions Linux, vous trouverez peut-être de la documentation sur la gestion de la base de données MOK (Machine Owner Key)mokutil, qui n'est pas présente sur AL2023. Les environnements de shim et de MOK contournent certaines limites relatives à l'inscription des clés dans le microprogramme UEFI qui ne s'appliquent pas à la manière dont Amazon EC2 implémente UEFI Secure Boot. Amazon EC2 propose des mécanismes permettant de manipuler facilement et directement les clés dans le magasin de variables UEFI.

Si vous souhaitez inscrire vos propres clés, vous pouvez le faire soit en manipulant le magasin de variables au sein d'une instance existante (voir [Ajouter des clés au magasin de variables depuis l'instance](#)), soit en créant un blob binaire prérempli (voir [Création d'un blob binaire contenant un magasin de variables prérempli](#)).

Les traductions sont fournies par des outils de traduction automatique. En cas de conflit entre le contenu d'une traduction et celui de la version originale en anglais, la version anglaise prévaudra.