



Panduan Pengguna

Amazon EBS



Amazon EBS: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu Amazon EBS?	1
Fitur-fitur Amazon EBS	1
Layanan terkait	2
Mengakses Amazon EBS	3
Harga	4
Siapkan untuk Amazon EBS	5
Mendaftar untuk Akun AWS	5
Buat pengguna dengan akses administratif	6
(Opsional) Membuat dan menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi Amazon EBS	7
(Opsional) Aktifkan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS	7
EBS volume	10
Fitur dan manfaat	11
Ketersediaan data	11
Persistensi data	12
Enkripsi data	13
Keamanan data	13
Snapshot	14
Fleksibilitas	14
Tipe volume EBS	15
Volume solid state drive (SSD)	15
Volume hard disk drive (HDD)	18
Volume generasi sebelumnya	19
Volume SSD Tujuan Umum	19
Volume SSD IOPS yang tersedia	25
Volume HDD dengan throughput yang dioptimalkan dan Cold HDD	29
Kendala volume EBS	39
Kapasitas penyimpanan	40
Pembatasan layanan	40
Skema partisi	41
Ukuran blok data	42
Volume EBS dan NVMe	45
Memetakan volume ke nama perangkat	46
Waktu habis operasi I/O	50

Perintah Abort	51
Siklus hidup volume	51
Membuat volume	53
Salin volume	57
Lampirkan volume ke suatu instans	61
Melampirkan volume ke beberapa instans	64
Buat volume yang tersedia untuk digunakan	73
Lihat detail volume	87
Memodifikasi volume	94
Melepaskan volume dari suatu instans	119
Menghapus volume	124
Ganti volume	125
Pemeriksaan status	128
Peristiwa volume	131
Bekerja dengan volume yang terganggu	133
Aktifkan otomatis I/O	136
Pengujian kesalahan	139
Eksperimen yang tersedia	139
Pertimbangan-pertimbangan	139
Jeda injeksi I/O kesalahan	140
Injeksi latensi	141
Snapshot EBS	145
Cara kerja snapshot	146
Siklus hidup snapshot	150
Membuat snapshot	151
Melihat informasi snapshot	158
Menyalin snapshot	161
Membagikan snapshot	175
Mengarsipkan snapshot	183
Menghapus snapshot	218
Pemulihan snapshot cepat	223
Pertimbangan-pertimbangan	223
Harga dan Penagihan	224
Kredit pembuatan volume	224
Konfigurasi pemulihan snapshot cepat	226
Periksa status pemulihan snapshot cepat	228

Lihat volume yang dipulihkan menggunakan pemulihan snapshot cepat	230
Kunci snapshot	231
Konsep	232
Pertimbangan-pertimbangan	235
Akses kontrol	236
Mengunci snapshot	240
Membuka kunci snapshot	243
Memperbarui pengaturan kunci snapshot	244
Monitor kunci snapshot	245
Memblokir akses publik untuk snapshot	248
Izin IAM	250
Konfigurasi akses publik blok	251
Lihat setelan blokir akses publik	255
Nonaktifkan blokir akses publik	258
Monitor memblokir akses publik	261
Cuplikan lokal di Outposts	262
Pertanyaan umum	263
Prasyarat	265
Pertimbangan-pertimbangan	64
Mengendalikan akses dengan IAM	266
Bekerja dengan snapshot lokal	269
Foto lokal di Local Zones	274
Pertanyaan umum	263
Pertimbangan-pertimbangan	64
Mengendalikan akses dengan IAM	277
Enkripsi EBS	281
Cara kerja enkripsi EBS	281
Cara kerja enkripsi EBS saat snapshot dienkripsi	282
Cara kerja enkripsi EBS saat snapshot yang tidak terenkripsi	282
Bagaimana kunci KMS yang tidak dapat digunakan memengaruhi kunci data	283
Persyaratan	284
Tipe volume yang mendukung	284
Tipe instans yang didukung	285
Izin untuk pengguna	285
Izin untuk instans	286
Aktifkan enkripsi secara default	287

Enkripsi sumber daya EBS	291
Enkripsi volume kosong pada saat pembuatan	292
Mengenkripsi sumber daya yang tidak terenkripsi	292
Putar tombol KMS	292
Contoh	293
Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)	294
Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default diaktifkan)	295
Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)	295
Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)	296
Mengenkripsi ulang volume yang dienkripsi	296
Mengenkripsi ulang snapshot yang dienkripsi	297
Memigrasikan data antara volume terenkripsi dan tidak terenkripsi	298
Hasil enkripsi	298
Performa EBS	303
Kiat performa Amazon EBS	303
Gunakan instans yang dioptimalkan EBS	303
Konfigurasi bandwidth instance	304
Memahami cara menghitung performa	304
Memahami beban kerja Anda	304
Waspada penalti performa saat menginisialisasi volume dari snapshot	304
Faktor yang dapat menurunkan performa HDD	305
Tingkatkan read-ahead untuk throughput tinggi, beban kerja read-heavy pada dan (hanya instance Linux) <i>st1</i> <i>sc1</i>	305
Gunakan kernel Linux modern (hanya instance Linux)	306
Gunakan RAID 0 untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya instans	307
Pantau kinerja volume Amazon EBS	307
Optimisasi EBS	307
Inisialisasi volume	308
Menggunakan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume	309
Gunakan snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat	312
Inisialisasi volume secara manual	312
Pantau inisialisasi volume	317
Pembobotan bandwidth instance yang dapat dikonfigurasi	321
Karakteristik dan pemantauan I/O	322
IOPS	322
Panjang antrean volume dan latensi	324

Ukuran I/O dan batas throughput volume	325
Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch	326
Pantau statistik I/O kinerja waktu nyata	327
Sumber daya terkait	328
Konfigurasi RAID	328
Opsi konfigurasi RAID	328
Buat array RAID 0	329
Buat snapshot volume dalam suatu array RAID	338
Tolok ukur volume EBS	339
Siapkan instans Anda	339
Pasang alat tolak ukur	341
Pilih panjang antrean volume	342
Nonaktifkan Status C	343
Lakukan benchmarking	344
Amazon Data Lifecycle Manager	348
Kuota	349
Cara kerjanya	349
Kebijakan	350
Jadwal kebijakan	351
Tanda sumber daya target	352
Snapshot	352
Didukung EBS AMIs	353
Tanda Amazon Data Lifecycle Manager	353
Default vs kebijakan kustom	354
Perbandingan kebijakan snapshot EBS	354
Perbandingan kebijakan AMI yang didukung EBS	356
Buat kebijakan default	359
Pertimbangan untuk kebijakan default	359
Membuat kebijakan default untuk snapshot Amazon EBS	360
Buat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs	364
Aktifkan kebijakan default di seluruh akun dan Wilayah	367
Buat kebijakan kustom untuk snapshot	373
Membuat kebijakan siklus hidup snapshot	373
Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup snapshot	389
Sumber daya tambahan	395
Otomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi	395

Kasus penggunaan lain untuk skrip pra dan pasca	432
Cara kerja skrip pra dan pasca	441
Identifikasi snapshot yang dibuat dengan skrip pra dan pasca	444
Pantau skrip pra dan pasca	444
Buat kebijakan khusus untuk AMIs	445
Membuat kebijakan siklus hidup AMI	445
Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup AMI	453
Sumber daya tambahan	456
Mengotomatiskan salinan snapshot lintas akun	456
Membuat kebijakan salinan snapshot lintas akun	457
Tentukan filter deskripsi snapshot	469
Pertimbangan untuk kebijakan penyalinan snapshot lintas akun	470
Sumber daya tambahan	470
Ubah kebijakan	470
Hapus kebijakan	473
Akses kontrol	475
AWS kebijakan terkelola	477
Peran layanan IAM	485
Pantau kebijakan	492
Konsol dan AWS CLI	492
AWS CloudTrail	493
Memantau kebijakan menggunakan EventBridge	493
Memantau kebijakan menggunakan CloudWatch	495
Titik akhir layanan	509
IPv4 titik akhir	510
Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)	510
Titik akhir FIPS	511
Menentukan titik akhir	511
Titik akhir VPC antarmuka	512
Pertimbangan untuk titik akhir Amazon EBS VPC	512
Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon EBS	513
Pemecahan Masalah	513
Kesalahan: Role with name already exists	513
Amazon EBS langsung APIs	515
Harga	516
Harga untuk APIs	516

Biaya jaringan	516
Konsep	517
Snapshot	517
Blok	517
Indeks blok	517
Token blok	517
Checksum	518
Enkripsi	518
Tindakan API	518
Tanda tangan Versi 4 penandatanganan	519
Akses kontrol	519
Membaca snapshot	525
Mencantumkan blok dalam snapshot	526
Blok daftar yang berbeda antara dua snapshot	529
Dapatkan data blok dari snapshot	532
Menulis snapshot	533
Mulai snapshot	535
Menempatkan data ke dalam snapshot	537
Menyelesaikan snapshot	538
Hasil enkripsi	539
Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi	540
Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi	541
Hasil enkripsi: Tidak ada snapshot induk	542
Validasi data snapshot	543
Pastikan idempotensi	544
Kesalahan mencoba lagi	545
Optimalkan performa	548
Titik akhir layanan	549
IPv4 titik akhir	550
Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)	550
Titik akhir FIPS	551
Menentukan titik akhir	552
Contoh kode SDK	553
StartSnapshot	554
PutSnapshotBlock	554
CompleteSnapshot	555

Titik akhir VPC antarmuka	556
Pertimbangan untuk titik akhir APIs VPC langsung EBS	557
Buat titik akhir VPC antarmuka untuk EBS langsung APIs	558
CloudTrail log	558
Peristiwa APIs data langsung EBS di CloudTrail	560
Acara APIs manajemen langsung EBS di CloudTrail	561
Contoh APIs acara langsung EBS	561
FAQs	567
Tempat Sampah Daur Ulang	570
Sumber daya yang didukung	571
Bagaimana cara kerjanya?	572
Pertimbangan-pertimbangan	573
Kuota	577
Layanan-layanan terkait	577
Harga	577
Akses kontrol	578
Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi	579
Izin untuk menggunakan sumber daya di Keranjang Sampah	580
Kunci syarat untuk Keranjang Sampah	581
Buat aturan retensi	584
Perbarui aturan retensi	588
Aturan retensi kunci	590
Buka aturan retensi	592
Menandai aturan retensi	593
Melihat tanda aturan retensi	594
Menghapus tanda dari aturan retensi	595
Hapus aturan retensi	596
Pulihkan snapshot yang dihapus	597
Izin untuk bekerja dengan snapshot di Keranjang Sampah	597
Lihat snapshot di Keranjang Sampah	599
Mengembalikan snapshot dari Keranjang Sampah	600
Pulihkan volume yang dihapus	601
Izin untuk bekerja dengan volume di Recycle Bin	601
Lihat volume di Recycle Bin	603
Kembalikan volume dari Recycle Bin	605
Pulihkan dihapus AMIs	606

Izin untuk bekerja dengan AMIs di Recycle Bin	606
Lihat AMIs di Recycle Bin	607
Pulihkan AMIs dari Recycle Bin	609
Monitor menggunakan EventBridge	610
RuleLocked	611
RuleChangeAttempted	611
RuleUnlockScheduled	612
RuleUnlockingNotice	613
RuleUnlocked	613
Monitor menggunakan CloudTrail	614
Informasi Recycle Bin di CloudTrail	614
Memahami entri file log Keranjang Sampah	616
Titik akhir layanan	629
IPv4 titik akhir	550
Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)	630
Titik akhir FIPS	630
Menentukan titik akhir	631
Gunakan antarmuka VPC endpoint	631
Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Recycle Bin	632
Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Recycle Bin	632
Keamanan	634
Perlindungan data	634
Keamanan data Amazon EBS	636
Enkripsi saat istirahat dan dalam transit	636
Manajemen kunci KMS	636
Manajemen identitas dan akses	637
Audiens	637
Mengautentikasi dengan identitas	638
Mengelola akses menggunakan kebijakan	639
Bagaimana EBS bekerja dengan IAM	641
Contoh kebijakan IAM	647
Pemecahan Masalah	666
Validasi kepatuhan	668
Ketahanan data	669
Memantau	670
Amazon CloudWatch	671

Metrik untuk volume Amazon EBS	671
Metrik untuk snapshot Amazon EBS	695
Metrik untuk instans Nitro	695
Metrik untuk pemulihan snapshot cepat	700
Grafik konsol Amazon EC2	701
Amazon EventBridge	703
Peristiwa volume EBS	704
Acara inisialisasi volume EBS	710
Peristiwa modifikasi volume EBS	711
Peristiwa snapshot EBS	711
Peristiwa Arsip Snapshots EBS	720
Peristiwa pemulihan snapshot cepat EBS	720
Menggunakan AWS Lambda untuk menangani EventBridge acara	721
Statistik kinerja terperinci EBS	724
Statistik	725
Mengakses statistik	727
Amazon GuardDuty	729
Laporan penagihan dan penggunaan	730
Snapshot	731
Penyimpanan volume	731
Kinerja yang disediakan	732
EBS langsung APIs	734
Pemulihan snapshot cepat (FSR)	734
Inventarisasi volume EBS Anda	734
Volume	735
Kinerja I/O	737
Isi volume data EBS Anda	738
Snapshot	739
Isi snapshot EBS Anda	739
Kuota	741
Riwayat dokumen	757
.....	dcclxx

Apa itu Amazon Elastic Block Store?

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) menyediakan sumber daya penyimpanan blok berkinerja tinggi yang dapat diskalakan yang dapat digunakan dengan instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon) EC2. Dengan Amazon Elastic Block Store, Anda dapat membuat dan mengelola sumber daya penyimpanan blok berikut:

- **Volume Amazon EBS** — Ini adalah volume penyimpanan yang Anda lampirkan ke EC2 instans Amazon. Setelah Anda melampirkan volume ke sebuah instance, Anda dapat menggunakannya dengan cara yang sama seperti Anda akan menggunakan hard drive lokal yang terpasang ke komputer, misalnya untuk menyimpan file atau menginstal aplikasi.
- **Snapshot Amazon EBS** — Ini adalah point-in-time cadangan volume Amazon EBS yang bertahan secara independen dari volume itu sendiri. Anda dapat membuat snapshot untuk mencadangkan data pada volume Amazon EBS Anda. Anda kemudian dapat memulihkan volume baru dari snapshot tersebut kapan saja.

Topik

- [Fitur-fitur Amazon EBS](#)
- [Layanan terkait](#)
- [Mengakses Amazon EBS](#)
- [Harga](#)

Fitur-fitur Amazon EBS

Amazon EBS menyediakan fitur dan manfaat berikut:

- **Beberapa jenis volume** - Amazon EBS menyediakan beberapa jenis volume yang memungkinkan Anda mengoptimalkan kinerja penyimpanan dan biaya untuk berbagai aplikasi. Jenis volume dibagi menjadi dua kategori utama: penyimpanan yang didukung SSD untuk beban kerja transaksional, dan penyimpanan yang didukung HDD untuk beban kerja intensif throughput.
- **Skalabilitas** — Anda dapat membuat volume Amazon EBS dengan spesifikasi kapasitas dan kinerja yang memenuhi kebutuhan Anda. Saat kebutuhan Anda berubah, Anda dapat menggunakan operasi Volume Elastis untuk meningkatkan kapasitas atau menyetel kinerja secara dinamis, tanpa waktu henti.

- **Backup dan recovery** — Gunakan snapshot Amazon EBS untuk mencadangkan data yang tersimpan di volume Anda. Anda kemudian dapat menggunakan snapshot tersebut untuk memulihkan volume secara instan atau memigrasikan data di seluruh AWS akun, AWS Wilayah, atau Availability Zone.
- **Perlindungan data** — Gunakan enkripsi Amazon EBS untuk mengenkripsi volume Amazon EBS dan snapshot Amazon EBS Anda. Operasi enkripsi terjadi pada server yang meng-host EC2 instans Amazon, memastikan keamanan keduanya data-at-rest dan data-in-transit antara instance dan volume terlampir dan snapshot berikutnya.
- **Ketersediaan dan daya tahan data** — volume io2 Block Express memberikan daya tahan 99,999% dengan tingkat kegagalan tahunan 0,001%. Jenis volume lainnya memberikan daya tahan 99,8% hingga 99,9% dengan tingkat kegagalan tahunan 0,1% hingga 0,2%. Selain itu, data volume secara otomatis direplikasi di beberapa server di Availability Zone untuk mencegah hilangnya data dari kegagalan komponen tunggal.
- **Pengarsipan data** — EBS Snapshots Archive menyediakan tingkat penyimpanan berbiaya rendah untuk mengarsipkan point-in-time salinan Snapshot EBS lengkap yang harus Anda simpan selama 90 hari atau lebih untuk alasan peraturan dan kepatuhan, atau untuk rilis proyek masa depan.

Layanan terkait

Amazon EBS bekerja dengan layanan berikut:

- **Amazon Elastic Compute Cloud** — Layanan yang memungkinkan Anda meluncurkan dan mengelola mesin virtual (EC2 instans Amazon) di AWS Cloud. Anda dapat melampirkan volume EBS ke instance tersebut dan menggunakannya dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan hard drive lokal, misalnya untuk menyimpan file atau menginstal aplikasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon EC2?](#)
- **AWS Key Management Service**— Layanan terkelola yang memungkinkan Anda membuat dan mengelola kunci kriptografi. Anda dapat menggunakan kunci AWS KMS kriptografi untuk mengenkripsi data yang disimpan di volume Amazon EBS Anda dan di snapshot Amazon EBS Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara Amazon EBS menggunakan AWS KMS](#).
- **Amazon Data Lifecycle Manager** — Layanan terkelola yang mengotomatiskan pembuatan, penyimpanan, dan penghapusan snapshot EBS dan didukung EBS. AMIs Anda dapat menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatiskan pencadangan untuk volume Amazon EBS dan instans Amazon. EC2 Untuk informasi selengkapnya, lihat [Otomatiskan pencadangan dengan Amazon Data Lifecycle Manager](#).

- EBS direct APIs — Layanan yang memungkinkan Anda membuat snapshot EBS, menulis data langsung ke snapshot Anda, membaca data dari snapshot Anda, dan mengidentifikasi perbedaan atau perubahan antara dua snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan EBS langsung APIs untuk mengakses konten snapshot EBS](#).
- Recycle Bin — Layanan pemulihan data yang memungkinkan Anda memulihkan snapshot EBS yang terhapus secara tidak sengaja dan didukung EBS. AMIs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Recycle Bin](#).

Mengakses Amazon EBS

Anda dapat membuat dan mengelola sumber daya Amazon EBS menggunakan antarmuka berikut:

EC2 Konsol Amazon

Antarmuka web untuk membuat dan mengelola volume dan snapshot. Jika Anda telah mendaftar untuk sebuah AWS akun, Anda dapat mengakses EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.

AWS Command Line Interface

Alat baris perintah yang memungkinkan Anda mengelola sumber daya Amazon EBS menggunakan perintah di shell baris perintah Anda. Hal ini didukung di Windows, Mac, dan Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna dan perintah ec2](#).

Alat AWS untuk PowerShell

Satu set PowerShell modul yang memungkinkan Anda untuk menjalankan skrip pada sumber daya Amazon EBS Anda dari baris PowerShell perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Alat AWS untuk PowerShell Pengguna dan Referensi Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet](#).

CloudFormation

AWS Layanan terkelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda membuat templat JSON atau YAMB yang dapat digunakan kembali yang menjelaskan AWS sumber daya Anda, lalu menyediakan dan mengonfigurasi sumber daya tersebut untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudFormation](#).

API EC2 Kueri Amazon

Amazon EC2 Query API menyediakan permintaan HTTP atau HTTPS yang menggunakan kata kerja HTTP GET atau POST dan parameter kueri bernama `Action`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi Amazon EC2 API](#).

AWS SDKs

Khusus bahasa APIs yang memungkinkan Anda membangun aplikasi yang terintegrasi dengan AWS layanan. AWS SDKs tersedia untuk banyak bahasa pemrograman populer. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Alat untuk Dibangun AWS](#).

Harga

Dengan Amazon EBS, Anda hanya membayar atas apa yang Anda berikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Siapkan untuk Amazon EBS

Selesaikan tugas di bagian ini untuk menyiapkan diri untuk bekerja dengan sumber daya Amazon EBS.

Tugas

- [Mendaftar untuk Akun AWS](#)
- [Buat pengguna dengan akses administratif](#)
- [\(Opsional\) Membuat dan menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi Amazon EBS](#)
- [\(Opsional\) Aktifkan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)

Mendaftar untuk Akun AWS

Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah-langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar untuk Akun AWS

1. Buka <https://portal.aws.amazon.com/billing/pendaftaran>.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon atau pesan teks dan memasukkan kode verifikasi pada keypad telepon.

Saat Anda mendaftar untuk sebuah Akun AWS, sebuah Pengguna root akun AWS dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik keamanan terbaik, tetapkan akses administratif ke pengguna, dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan [tugas yang memerlukan akses pengguna root](#).

AWS mengirimkan Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Kapan saja, Anda dapat melihat aktivitas akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan masuk <https://aws.amazon.com/ke/> dan memilih Akun Saya.

Buat pengguna dengan akses administratif

Setelah Anda mendaftarkan Akun AWS, amankan Pengguna root akun AWS, aktifkan AWS IAM Identity Center, dan buat pengguna administratif sehingga Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

Amankan Anda Pengguna root akun AWS

1. Masuk ke [Konsol Manajemen AWS](#) sebagai pemilik akun dengan memilih pengguna Root dan memasukkan alamat Akun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi.

Untuk bantuan masuk dengan menggunakan pengguna root, lihat [Masuk sebagai pengguna root](#) di AWS Sign-In Panduan Pengguna.

2. Mengaktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk petunjuk, lihat [Mengaktifkan perangkat MFA virtual untuk pengguna Akun AWS root \(konsol\) Anda](#) di Panduan Pengguna IAM.

Buat pengguna dengan akses administratif

1. Aktifkan Pusat Identitas IAM.

Untuk mendapatkan petunjuk, silakan lihat [Mengaktifkan AWS IAM Identity Center](#) di Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

2. Di Pusat Identitas IAM, berikan akses administratif ke pengguna.

Untuk tutorial tentang menggunakan Direktori Pusat Identitas IAM sebagai sumber identitas Anda, lihat [Mengkonfigurasi akses pengguna dengan default Direktori Pusat Identitas IAM](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

Masuk sebagai pengguna dengan akses administratif

- Untuk masuk dengan pengguna Pusat Identitas IAM, gunakan URL masuk yang dikirim ke alamat email saat Anda membuat pengguna Pusat Identitas IAM.

Untuk bantuan masuk menggunakan pengguna Pusat Identitas IAM, lihat [Masuk ke portal AWS akses](#) di Panduan AWS Sign-In Pengguna.

Tetapkan akses ke pengguna tambahan

1. Di Pusat Identitas IAM, buat set izin yang mengikuti praktik terbaik menerapkan izin hak istimewa paling sedikit.

Untuk petunjuknya, lihat [Membuat set izin](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

2. Tetapkan pengguna ke grup, lalu tetapkan akses masuk tunggal ke grup.

Untuk petunjuk, lihat [Menambahkan grup](#) di Panduan AWS IAM Identity Center Pengguna.

(Opsional) Membuat dan menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi Amazon EBS

Enkripsi Amazon EBS adalah solusi enkripsi yang menggunakan kunci AWS KMS kriptografi untuk mengenkripsi volume Amazon EBS dan snapshot Amazon EBS Anda. Amazon EBS secara otomatis membuat kunci KMS AWS terkelola unik untuk enkripsi Amazon EBS di setiap Wilayah. Kunci KMS ini memiliki alias `aws/ebs`. Anda tidak dapat memutar kunci KMS default atau mengelola izinnya. Untuk fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi Amazon EBS, Anda dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menggunakan kunci yang dikelola pelanggan.

Untuk membuat dan menggunakan kunci terkelola pelanggan untuk enkripsi Amazon EBS

1. [Buat kunci KMS enkripsi simetris.](#)
2. [Pilih kunci KMS sebagai kunci KMS default untuk enkripsi Amazon EBS.](#)
3. [Berikan izin kepada pengguna untuk menggunakan kunci KMS untuk enkripsi Amazon EBS.](#)

(Opsional) Aktifkan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Untuk mencegah berbagi snapshot secara publik, Anda sekarang dapat mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot. Setelah Anda mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot di Wilayah, setiap upaya untuk membagikan snapshot secara publik di Wilayah tersebut akan diblokir secara otomatis. Pengaktifan ini dapat membantu Anda meningkatkan keamanan snapshot dan untuk melindungi data snapshot Anda dari akses yang tidak terotorisasi atau tidak diinginkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#).

Console

Untuk mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Dasbor EC2, lalu di Atribut akun (di sisi kanan), pilih Perlindungan dan keamanan data.
3. Di bagian Blokir akses publik untuk snapshot EBS, pilih Kelola.
4. Pilih Blokir akses publik dan kemudian pilih salah satu opsi berikut:
 - Blokir semua akses publik — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
 - Blokir semua pembagian publik — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk umum.
5. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan perintah [enable-snapshot-block-public-access](#). Untuk `--state`, tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut:

- `block-all-sharing` — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
- `block-new-sharing` — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access --state block-new-sharing
```

PowerShell

Untuk mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan [Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#) cmdlet. Untuk `-State`, tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut:

- `block-all-sharing` — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
- `block-new-sharing` — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -State block-new-sharing
```

Volume Amazon EBS

Volume Amazon EBS adalah perangkat penyimpanan tingkat blok yang tahan lama yang dapat Anda pasang ke instans Anda. Setelah Anda memasang volume ke suatu instans, Anda dapat menggunakannya seperti Anda menggunakan hard drive fisik. Volume EBS bersifat fleksibel. Untuk volume generasi saat ini yang dipasang ke tipe instans generasi saat ini, Anda dapat secara dinamis meningkatkan ukuran, mengubah kapasitas IOPS yang tersedia, dan mengubah tipe volume pada volume produksi langsung.

Anda dapat menggunakan volume EBS sebagai penyimpanan utama untuk data yang memerlukan pembaruan rutin, seperti drive sistem untuk instans atau penyimpanan aplikasi basis data. Anda juga dapat menggunakannya untuk aplikasi yang membutuhkan banyak throughput dengan melakukan pemindaian disk secara terus-menerus. Volume EBS tetap bertahan secara independen dari siklus hidup instans EC2.

Anda dapat memasang beberapa volume EBS ke suatu instans. Volume dan instans harus berada dalam Zona Ketersediaan yang sama. Bergantung pada jenis volume dan instans, Anda dapat menggunakan [Multi-Lampirkan](#) untuk memasang volume ke beberapa instans secara bersamaan.

Amazon EBS menyediakan tipe volume berikut ini: SSD Tujuan Umum (gp2 dan gp3), SSD IOPS yang Tersedia (io1 dan io2), HDD Throughput Dioptimalkan (st1), dan Cold HDD (sc1), dan Magnetik (standard). Semuanya berbeda dalam karakteristik dan harga performa, memungkinkan Anda menyesuaikan performa dan biaya penyimpanan sesuai kebutuhan aplikasi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#).

Akun Anda memiliki batas total penyimpanan yang tersedia untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pembatasan ini, dan cara meminta peningkatan dalam pembatasan Anda, lihat [Titik akhir dan kuota Amazon EBS](#).

Volume EBS terkelola dikelola oleh penyedia layanan, seperti Amazon EKS Auto Mode. Anda tidak dapat langsung mengubah pengaturan volume EBS terkelola. Volume EBS terkelola diidentifikasi oleh nilai sebenarnya di bidang Dikelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat [instans terkelola Amazon EC2](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [Harga Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Fitur dan manfaat volume Amazon EBS](#)

- [Tipe volume Amazon EBS](#)
- [Batasan volume Amazon EBS](#)
- [Volume Amazon EBS dan NVMe](#)
- [Siklus hidup volume Amazon EBS](#)
- [Ganti volume Amazon EBS menggunakan snapshot](#)
- [Pemeriksaan status volume Amazon EBS](#)
- [Pengujian kesalahan pada Amazon EBS](#)

Fitur dan manfaat volume Amazon EBS

Volume EBS memberikan manfaat yang tidak disediakan oleh volume penyimpanan instans.

Manfaat

- [Ketersediaan data](#)
- [Persistensi data](#)
- [Enkripsi data](#)
- [Keamanan data](#)
- [Snapshot](#)
- [Fleksibilitas](#)

Ketersediaan data

Saat Anda membuat volume EBS, volume itu secara otomatis direplikasi dalam Zona Ketersediaannya untuk mencegah kehilangan data karena kegagalan komponen perangkat keras apa pun. Anda dapat memasang volume EBS ke instans EC2 apa pun di Zona Ketersediaan yang sama. Setelah Anda memasang volume, perangkat muncul sebagai perangkat blok asli yang serupa dengan hard drive atau perangkat fisik lainnya. Pada saat itu, instansnya dapat berinteraksi dengan volume sama seperti dengan drive lokal. Anda dapat terhubung ke instance dan memformat volume EBS dengan sistem file, seperti Ext4 untuk instance Linux atau NTFS untuk instance Windows, dan kemudian menginstal aplikasi.

Jika Anda melampirkan beberapa volume ke perangkat yang telah Anda beri nama, Anda dapat menghapus data di seluruh volume untuk meningkatkan kinerja I/O dan throughput.

Anda dapat memasang volume EBS io1 dan io2 hingga 16 instans berbasis Nitro. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume EBS ke beberapa EC2 instans menggunakan Multi-Attach](#). Jika tidak, Anda dapat memasang volume EBS ke satu instans.

Anda dapat memperoleh data pantauan untuk volume EBS Anda, termasuk volume perangkat root untuk instans yang didukung EBS, tanpa biaya tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang cara memantau metrik, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS](#). Untuk informasi tentang pelacakan status volume Anda, lihat [EventBridge Acara Amazon untuk Amazon EBS](#).

Persistensi data

Volume EBS adalah penyimpanan off-instans yang dapat bertahan secara terpisah dari kehidupan sebuah instans. Anda terus membayar penggunaan volume selama data tetap ada.

Volume EBS yang dipasang ke instans yang berjalan dapat secara otomatis terlepas dari instans dengan datanya utuh saat instans dihentikan jika Anda menghapus tanda centang pada kotak centang Hapus saat Pengakhiran saat Anda mengonfigurasi volume EBS untuk instans Anda di konsol EC2. Volume kemudian dapat disambungkan kembali ke instans baru, memungkinkan pemulihan cepat. Jika kotak centang untuk Hapus saat Pengakhiran dicentang, volume akan dihapus pada saat pengakhiran instans EC2. Jika Anda menggunakan instans yang didukung EBS, Anda dapat menghentikan dan memulai ulang laporan tersebut yang memengaruhi data yang disimpan dalam volume terlampir. Volume tetap terpasang selama siklus stop-start. Hal ini memungkinkan Anda untuk memproses dan menyimpan data pada volume Anda secara tidak terbatas, hanya menggunakan sumber daya pemrosesan dan penyimpanan saat diperlukan. Data tetap ada pada volume hingga volume dihapus secara eksplisit. Penyimpanan blok fisik yang digunakan oleh volume EBS yang dihapus ditimpa dengan nol atau data pseudorandom kriptografi sebelum dialokasikan ke volume baru. Jika Anda berurusan dengan data sensitif, Anda harus mempertimbangkan untuk mengenkripsi data Anda secara manual atau menyimpan data pada volume yang dilindungi oleh enkripsi Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi EBS Amazon](#).

Secara default, volume EBS utama yang dibuat dan dipasang pada suatu instans saat peluncuran akan dihapus bila instans tersebut diakhiri. Anda dapat mengubah perilaku ini dengan mengubah nilai bendera `DeleteOnTermination` ke `false` saat Anda meluncurkan instansnya. Nilai yang dimodifikasi ini menyebabkan volume berlanjut bahkan setelah instans dihentikan, dan memungkinkan Anda untuk memasang volume ke instans lain.

Secara default, volume EBS utama yang dibuat dan dipasang pada suatu instans saat peluncuran akan dihapus bila instans tersebut dihentikan. Anda dapat mengubah perilaku ini dengan mengubah

nilai bendera `DeleteOnTermination` ke `true` saat Anda meluncurkan instansnya. Nilai yang dimodifikasi ini menyebabkan volume dihapus ketika instans diakhiri.

Enkripsi data

Untuk enkripsi data yang disederhanakan, Anda dapat membuat volume EBS terenkripsi dengan fitur enkripsi Amazon EBS. Semua tipe volume EBS mendukung enkripsi. Anda dapat menggunakan volume EBS terenkripsi untuk memenuhi berbagai persyaratan data-at-rest enkripsi untuk data dan aplikasi yang diatur/diaudit. Enkripsi Amazon EBS menggunakan algoritma 256-bit Advanced Encryption Standard (AES-256) dan infrastruktur kunci utama yang dikelola Amazon. Enkripsi terjadi pada server yang menghosting instans EC2, menyediakan enkripsi data-in-transit dari instans EC2 ke penyimpanan Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi EBS Amazon](#).

Enkripsi Amazon EBS digunakan AWS KMS keys saat membuat volume terenkripsi dan snapshot apa pun yang dibuat dari volume terenkripsi Anda. Pertama kali Anda membuat volume EBS terenkripsi di Wilayah, kunci KMS AWS terkelola default dibuat untuk Anda secara otomatis. Kunci ini digunakan untuk enkripsi Amazon EBS kecuali Anda membuat dan menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Membuat kunci terkelola pelanggan Anda sendiri memberi Anda lebih banyak fleksibilitas, termasuk kemampuan untuk membuat, memutar, menonaktifkan, menentukan kontrol akses, dan mengaudit kunci enkripsi yang digunakan untuk melindungi data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Developer AWS Key Management Service](#).

Keamanan data

Volume Amazon EBS disajikan kepada Anda sebagai perangkat blok mentah yang tidak terformat. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat logis yang dibuat pada infrastruktur EBS dan layanan Amazon EBS akan memastikan bahwa perangkat-perangkat tersebut secara logis kosong (yakni bahwa, blok mentah tersebut sudah dikosongkan atau mengandung data pseudorandom secara kriptografis) sebelum digunakan atau digunakan kembali oleh pelanggan.

Jika Anda memiliki prosedur yang mengharuskan semua data dihapus menggunakan metode tertentu, baik setelah atau sebelum digunakan (atau keduanya), seperti yang dirinci dalam DoD 5220.22-M (Manual Operasi Program Keamanan Industri Nasional) atau NIST 800-88 (Pedoman untuk Sanitisasi Media), Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya di Amazon EBS. Aktivitas tingkat blok tersebut akan tercermin ke media penyimpanan yang mendasarinya dalam layanan Amazon EBS tersebut.

Snapshot

Amazon EBS memberikan kemampuan untuk membuat snapshot (cadangan) dari volume EBS apa pun dan menulis salinan data dalam volume ke Amazon S3, yang menyimpan salinan itu secara redundan di beberapa Zona Ketersediaan. Volume tidak perlu dipasang ke instans yang sedang berjalan untuk mengambil snapshot. Saat Anda melanjutkan menulis data ke volume, Anda dapat membuat snapshot volume secara berkala untuk digunakan sebagai garis dasar untuk volume baru. Snapshot ini dapat digunakan untuk membuat banyak volume EBS baru atau memindahkan volume di seluruh Zona Ketersediaan. Snapshot volume EBS terenkripsi secara otomatis dienkripsi.

Saat Anda membuat volume baru dari snapshot, itu adalah salinan persis dari volume asli pada saat snapshot diambil. Volume EBS yang dibuat dari snapshot terenkripsi dienkripsi secara otomatis dienkripsi. Dengan menentukan Zona Ketersediaan yang berbeda, Anda dapat menggunakan fungsionalitas ini untuk membuat volume duplikat dalam zona tersebut. Snapshot dapat dibagikan dengan AWS akun tertentu atau dipublikasikan. Saat Anda membuat snapshot, Anda dikenai biaya di Amazon S3 berdasarkan ukuran data yang dicadangkan, bukan ukuran volume sumber. Snapshot berikutnya dengan volume yang sama adalah snapshot inkremental. Snapshot tersebut hanya menyertakan data yang diubah dan baru yang ditulis ke volume sejak snapshot terakhir dibuat, dan Anda hanya dikenai biaya untuk data yang diubah dan baru ini.

Snapshot adalah pencadangan bertahap, yang berarti hanya blok pada volume yang berubah setelah snapshot terbaru Anda disimpan. Jika Anda memiliki volume dengan 100 GiB data, tetapi hanya 5 GiB data telah berubah sejak snapshot terakhir Anda, hanya 5 GiB dari data yang dimodifikasi ditulis ke Amazon S3. Meskipun snapshot disimpan secara bertahap, proses penghapusan snapshot dirancang agar Anda hanya mempertahankan snapshot terbaru.

Untuk membantu mengategorikan dan mengelola volume dan snapshot, Anda dapat menandainya dengan metadata pilihan Anda.

Untuk mencadangkan volume Anda secara otomatis, Anda dapat menggunakan [Amazon Data Lifecycle Manager](#) atau [AWS Backup](#).

Fleksibilitas

Volume EBS mendukung perubahan konfigurasi langsung saat berada di produksi. Anda dapat memodifikasi tipe volume, ukuran volume, dan kapasitas IOPS tanpa gangguan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah volume Amazon EBS menggunakan operasi Volume Elastis](#).

Tipe volume Amazon EBS

Amazon EBS menyediakan tipe volume berikut, yang berbeda dalam karakteristik performa dan harga, sehingga Anda dapat menyesuaikan performa dan biaya penyimpanan dengan kebutuhan aplikasi Anda.

Important

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja volume EBS, seperti konfigurasi instans, I/O karakteristik, dan permintaan beban kerja. [Untuk sepenuhnya menggunakan IOPS yang disediakan pada volume EBS, gunakan instans yang dioptimalkan EBS.](#) Untuk informasi selengkapnya tentang memaksimalkan volume EBS Anda, lihat [Performa volume Amazon EBS](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang harga, lihat [Harga Amazon EBS](#).

Tipe volume

- [Volume solid state drive \(SSD\)](#)
- [Volume hard disk drive \(HDD\)](#)
- [Volume generasi sebelumnya](#)

Volume solid state drive (SSD)

Volume yang didukung SSD dioptimalkan untuk beban kerja transaksional yang melibatkan read/write operasi yang sering dengan I/O ukuran kecil, di mana atribut kinerja yang dominan adalah IOPS. Tipe volume yang didukung SSD termasuk SSD Tujuan Umum dan SSD IOPS yang Tersedia. Berikut ini ringkasan kasus penggunaan dan karakteristik volume yang didukung SSD.

	Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS		Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS	
Tipe volume	gp3 ⁶	gp2	io2Blok Ekspres	io1
Daya tahan	Daya tahan 99,8% - 99,9% (tingkat kegagalan tahunan 0,1% - 0,2%)		Daya tahan 99,999% (tingkat	Daya tahan 99,8% - 99,9% (tingkat

	<u>Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS</u>		<u>Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS</u>	
			kegagalan tahunan (0,001%)	kegagalan tahunan (0,1% - 0,2%)
Kasus pengguna n	• Beban kerja transaksional • Desktop virtual • Basis data instans tunggal berukuran sedang • Aplikasi interaktif latensi rendah • Volume boot • Lingkungan pengembangan dan pengujian		Beban kerja yang membutuhkan: • Latensi sub-milidetik yang konsisten dengan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik • Performa IOPS yang berkelanjutan • Lebih dari 80.000 IOPS atau 2.000 throughput MiB/s	• Beban kerja yang memerlukan performa IOPS berkelanjutan atau lebih dari 16.000 IOPS • Beban kerja basis data intensif I/O
Ukuran volume	1 GiB - 64 TiB	1 GiB - 16 TiB	4 GiB - 64 TiB	4 GiB - 16 TiB
Max IOPS	80.000 ³ (64 KiB I/O ⁴)	16.000 (16 KiB I/O ⁴)	256.000 ³ (16 I/O KiB ⁴)	64.000 (16 KiB I/O ⁴)
Throughput maks	2.000 MiB/s	250 MiB/s ¹	4.000 MiB/dtk	1.000 MiB/s ²
Multi-Lampiran Amazon EBS	Tidak didukung		Didukung	

	Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS	Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS	
NVMe reservasi	Tidak didukung	Didukung	Tidak didukung
Volume boot	Didukung		

¹ Batas throughput adalah antara 128 MiB/s dan 250 MiB/s, tergantung pada ukuran volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Performa volume gp2](#). Volume yang dibuat sebelum 3 Desember 2018 yang belum dimodifikasi sejak pembuatan mungkin tidak mencapai performa penuh kecuali Anda [mengubah volume](#).

² [Untuk mencapai throughput maksimum 1.000 MiB/s, volume harus disediakan dengan 64.000 IOPS dan harus dilampirkan ke instans berbasis NITRO](#). Volume yang dibuat sebelum 6 Desember 2017 yang belum dimodifikasi sejak pembuatan mungkin tidak mencapai performa penuh kecuali Anda [memodifikasi volumenya](#).

³ [instans berbasis Nitro](#) mendukung volume yang disediakan hingga 256.000 IOPS. Tipe instans lainnya dapat dilampirkan ke volume yang disediakan hingga 64.000 IOPS, tetapi dapat mencapai hingga 32.000 IOPS.

⁴ Merupakan I/O ukuran yang diperlukan untuk mencapai IOPS maksimum dalam batas throughput volume.

Volume ⁵ io2 Block Express dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi I/O 16KiB.

⁶ Di Outposts, volume gp3 mendukung ukuran hingga 16 TiB, IOPS hingga 16.000, dan throughput hingga 1.000 MiB/s.

Untuk informasi selengkapnya tentang tipe volume yang didukung SSD, lihat berikut ini:

- [Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS](#)
- [Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS](#)

Volume hard disk drive (HDD)

Volume yang didukung HDD dioptimalkan untuk beban kerja streaming besar di mana atribut performa dominan adalah throughput. Tipe volume HDD termasuk HDD dengan Throughput Dioptimalkan dan HDD Dingin Berikut ini ringkasan kasus penggunaan dan karakteristik volume yang didukung SSD.

	Volume HDD Throughput Dioptimalkan	Volume Cold HDD
Tipe volume	st1	sc1
Daya tahan	Daya tahan 99,8% - 99,9% (tingkat kegagalan tahunan 0,1% - 0,2%)	
Kasus penggunaan	• Big data • Gudang data • Pemrosesan log	• Penyimpanan berorientasi throughput untuk data yang jarang diakses • Skenario di mana biaya penyimpanan terendah adalah penting
Ukuran volume	125 GiB - 16 TiB	
Maks IOPS per volume (1 MiB I/O)	500	250
Throughput maksimal per volume	500 MiB/dtk	250 MiB/dtk
Multi-Lampiran Amazon EBS	Tidak didukung	
Volume boot	Tidak didukung	

Untuk informasi selengkapnya tentang volume Hard disk drive (HDD), lihat [Amazon EBS Throughput Dioptimalkan HDD dan volume HDD Dingin](#).

Volume generasi sebelumnya

Volume magnetik (standard) adalah volume generasi sebelumnya yang didukung oleh drive magnetik. Mereka cocok untuk beban kerja dengan set data kecil di mana data jarang diakses dan performanya bukan merupakan hal yang penting. Volume ini menghasilkan sekitar 100 IOPS secara rata-rata, dengan kapasitas lonjakan hingga ratusan IOPS, dan ukurannya dapat berkisar antara 1 GiB hingga 1 TiB.

Tip

Magnetik adalah tipe volume generasi sebelumnya. Jika Anda membutuhkan kinerja atau konsistensi kinerja yang lebih tinggi daripada yang dapat diberikan oleh volume generasi sebelumnya, sebaiknya gunakan salah satu jenis volume generasi saat ini.

Tabel berikut menjelaskan tipe volume EBS generasi sebelumnya.

	Magnetik
Tipe volume	standard
Kasus penggunaan	Beban kerja di mana data jarang diakses
Ukuran volume	1 GiB-1 TiB
Maks IOPS per volume	40–200
Throughput maksimal per volume	40–90 MiB/dtk
Volume boot	Didukung

Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS

Volume General Purpose SSD (gp2 dan gp3) didukung oleh solid-state drive (SSD). SSDs Harga dan performa diseimbangkan untuk berbagai macam beban kerja transaksional. Ini termasuk desktop virtual, basis data instans tunggal berukuran sedang, aplikasi interaktif sensitif latensi, lingkungan pengembangan dan pengujian, dan volume boot. Kami merekomendasikan volume ini untuk sebagian besar beban kerja.

Amazon EBS menawarkan tipe volume SSD Tujuan Umum berikut:

Tipe

- [Volume SSD Tujuan Umum \(gp3\)](#)
- [Volume SSD Tujuan Umum \(gp2\)](#)

Volume SSD Tujuan Umum (gp3)

Volume SSD Tujuan Umum (gp3) adalah generasi terbaru dari volume SSD Tujuan Umum, dan volume SSD dengan biaya terendah yang ditawarkan oleh Amazon EBS. Tipe volume ini membantu memberikan keseimbangan harga dan performa yang tepat untuk sebagian besar aplikasi. Ini juga membantu Anda menskalakan performa volume secara independen dari ukuran volume. Ini berarti Anda dapat menyediakan performa yang diperlukan tanpa perlu menyediakan kapasitas penyimpanan blok tambahan. Selain itu, volume gp3 menawarkan harga 20 persen lebih rendah per GiB daripada volume SSD Tujuan Umum (gp2).

Volume gp3 memberikan latensi milidetik satu digit dan 99,8 persen hingga 99,9 persen daya tahan volume dengan tingkat kegagalan tahunan (AFR) tidak lebih tinggi dari 0,2 persen, yang berarti maksimum dua kegagalan volume per 1.000 volume berjalan selama periode satu tahun. AWS mendesain volume gp3 untuk memberikan kinerja yang disediakan 99 persen dari waktu.

Tip

Untuk beban kerja yang sensitif terhadap latensi, kami menyarankan Anda menggunakan volume Blok Ekspres io2. io2 Volume Block Express dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi I/O 16KiB. io2 Volume Block Express juga memberikan latensi outlier yang lebih baik dibandingkan dengan volume Tujuan Umum, mengurangi frekuensi I/Os melebihi 800 mikrodetik lebih dari 10 kali lipat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume Block Express SSD \(io2\) IOPS yang tersedia](#).

Daftar Isi

- [Performa volume gp3](#)
- [Ukuran volume gp3](#)
- [Migrasi ke gp3 dari gp2](#)

Performa volume gp3



Tip


Volume gp3 tidak menggunakan performa lonjakan. Volume ini dapat mempertahankan performa IOPS yang tersedia dan throughput secara penuh tanpa batas waktu.

Performa IOPS

Volume gp3 memberikan performa IOPS dasar yang konsisten 3.000 IOPS, yang disertakan dengan harga penyimpanan. Anda dapat menyediakan IOPS tambahan (hingga maksimum 80.000) dengan biaya tambahan dengan rasio 500 IOPS per GiB ukuran volume. IOPS maksimum dapat disediakan untuk volume 160 GiB atau lebih besar (500 IOPS per GiB × 160 GiB = 80.000 IOPS).

Performa throughput

Volume gp3 memberikan kinerja throughput dasar yang konsisten sebesar 125 MiB/s, which is included with the price of storage. You can provision additional throughput (up to a maximum of 2,000 MiB/s) for an additional cost at a ratio of 0.25 MiB/s per provisioned IOPS. Maximum throughput can be provisioned at 8,000 IOPS or higher and 16 GiB or larger (8,000 IOPS × 0.25 MiB/s per IOPS = 2,000 MiB/s).



Note

Di Outposts, volume gp3 mendukung ukuran hingga 16 TiB, IOPS hingga 16.000, dan throughput hingga 1.000 MiB/s.

Ukuran volume gp3

Volume gp3 dapat berkisar dalam ukuran dari 1 GiB hingga 64 TiB.

Migrasi ke gp3 dari gp2

Jika saat ini Anda menggunakan volume gp2, Anda dapat memigrasikan volume ke gp3 menggunakan operasi [Ubah volume Amazon EBS menggunakan operasi Volume Elastis](#). Anda dapat menggunakan operasi Volume Elastis Amazon EBS untuk mengubah tipe volume, IOPS, dan throughput volume yang ada tanpa mengganggu instans Amazon EC2. Saat menggunakan konsol

untuk membuat volume atau membuat AMI dari snapshot, SSD Tujuan Umum gp3 adalah pilihan default untuk tipe volume. Dalam kasus lain, gp2 adalah pilihan default. Dalam kasus ini, Anda dapat memilih gp3 sebagai tipe volume alih-alih menggunakan gp2.

Untuk mengetahui berapa banyak yang dapat Anda hemat dengan memigrasikan volume gp2 Anda ke gp3, gunakan [kalkulator penghematan biaya migrasi Amazon EBS gp2 ke gp3](#).

Volume SSD Tujuan Umum (gp2)

Volume SSD Tujuan Umum menawarkan penyimpanan hemat biaya yang ideal untuk berbagai beban kerja. Dengan volume gp2, performa diskalakan dengan ukuran volume.

Tip

Volume gp3 adalah generasi terbaru dari volume SSD Tujuan Umum. Volume itu menawarkan penskalaan performa yang lebih dapat diprediksi dan harga yang lebih murah hingga 20 persen daripada volume gp2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume SSD Tujuan Umum \(gp3\)](#).

Untuk mengetahui berapa banyak yang dapat Anda hemat dengan memigrasikan gp2 volume ke gp3, gunakan [kalkulator penghematan biaya migrasi Amazon EBS gp2 ke gp3](#).

gp2volume memberikan latensi milidetik satu digit dan 99,8 persen hingga 99,9 persen daya tahan volume dengan tingkat kegagalan tahunan (AFR) tidak lebih tinggi dari 0,2 persen, yang berarti maksimum dua kegagalan volume per 1.000 volume berjalan selama periode satu tahun. AWS mendesain gp2 volume untuk memberikan kinerja yang disediakan 99 persen dari waktu.

Daftar Isi

- [Performa volume gp2](#)
- [Ukuran volume gp2](#)

Performa volume **gp2**

Performa IOPS

Skala performa IOPS dasar secara linear antara minimal 100 dan maksimum 16.000 dengan kecepatan 3 IOPS per GiB ukuran volume. Performa IOPS disediakan sebagai berikut:

- Volume 33,33 GiB dan yang lebih kecil disediakan dengan minimal 100 IOPS.

- Volume lebih besar dari 33,33 GiB disediakan dengan 3 IOPS per GiB ukuran volume hingga batas 16.000 IOPS, yang dicapai pada 5.334 GiB (3 X 5.334).
- Volume 5.334 GiB dan lebih besar disediakan dengan 16.000 IOPS.

Volume gp2 yang lebih kecil dari 1 TiB (dan yang disediakan dengan kurang dari 3.000 IOPS) dapat melonjak menjadi 3.000 IOPS bila diperlukan untuk jangka waktu yang lama. Kemampuan volume untuk meledak diatur oleh I/O kredit. Ketika I/O permintaan lebih besar dari kinerja dasar, volume menghabiskan I/O kredit untuk meledak ke tingkat kinerja yang diperlukan (hingga 3.000 IOPS). Saat meledak, I/O kredit tidak diakumulasikan dan dihabiskan pada tingkat IOPS yang digunakan di atas IOPS dasar (tingkat pengeluaran = burst IOPS - IOPS dasar). Semakin banyak I/O kredit yang diperoleh volume, semakin lama ia dapat mempertahankan kinerja burst-nya. Anda dapat menghitung Durasi lonjakan sebagai berikut:

$$\text{Burst duration} = \frac{(\text{I/O credit balance})}{(\text{Burst IOPS}) - (\text{Baseline IOPS})}$$

Ketika I/O permintaan turun ke tingkat kinerja dasar atau lebih rendah, volume mulai mendapatkan I/O kredit pada tingkat 3 I/O kredit per GiB ukuran volume per detik. Volume memiliki batas akrual kredit I/O sebesar 5,4 juta I/O kredit, yang cukup untuk mempertahankan kinerja burst maksimum 3.000 IOPS selama setidaknya 30 menit.

Note

Setiap volume menerima saldo I/O kredit awal sebesar 5,4 juta I/O kredit, yang menyediakan siklus boot awal yang cepat untuk volume boot dan pengalaman bootstrap yang baik untuk aplikasi lain.

Tabel berikut mencantumkan contoh ukuran volume dan kinerja dasar volume yang terkait, durasi burst (saat dimulai dengan 5,4 juta I/O kredit), dan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang saldo kredit kosong. I/O

Ukuran volume (GiB)	Performa dasar (IOPS)	Durasi lonjakan pada 3.000 IOPS (detik)	Waktu untuk mengisi ulang saldo kredit kosong (detik)
1 hingga 33,33	100	1,862	54.000
100	300	2.000	18.000
334 (Ukuran minimum untuk throughput maksimal)	1,002	2,703	5,389
750	2.250	7.200	2,400
1.000	3.000	T/A*	T/A*
5.334 (ukuran minimum untuk IOPS maks) dan lebih besar	16.000	T/A*	T/A*

* Performa dasar volume melebihi performa lonjakan maksimum.

Anda dapat memantau saldo I/O kredit untuk volume menggunakan BurstBalance metrik Amazon EBS di Amazon CloudWatch. Metrik ini menunjukkan persentase kredit I/O untuk gp2 yang tersisa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#). Anda dapat mengatur alarm yang memberi tahu Anda kapan nilai BurstBalance turun ke tingkat tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat CloudWatch Alarm](#).

Performa throughput

gp2volume memberikan throughput antara 128 MiB/s dan 250 MiB/s, tergantung pada ukuran volume. Performa throughput disediakan sebagai berikut:

- Volume yang besarnya 170 GiB dan lebih kecil menghasilkan throughput maksimal 128 MiB/dtk.
- Volume lebih besar dari 170 GiB tetapi lebih kecil dari 334 GiB dapat melonjak hingga throughput maksimal 250 MiB/dtk.
- Volume sebesar 334 GiB dan lebih besar menghasilkan 250 MiB/dtk.

Throughput untuk volume gp2 dapat dihitung menggunakan rumus berikut, hingga batas throughput 250 MiB/dtk:

$$\text{Throughput in MiB/s} = \text{IOPS performance} \times \text{I/O size in KiB} / 1,024$$

Ukuran volume gp2

Volume gp2 dapat berkisar dalam ukuran dari 1 GiB hingga 16 TiB. Perlu diingat bahwa performa volume menskalakan secara linier dengan ukuran volume.

Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS

Volume IOPS SSD yang disediakan didukung oleh solid-state drive (). SSDs Volume tersebut adalah volume penyimpanan Amazon EBS berperforma tertinggi yang dirancang untuk beban kerja kritis, intensif IOPS, dan intensif throughput yang memerlukan latensi rendah. Volume SSD IOPS yang tersedia memberikan performa IOPS yang tersedia 99,9 persen waktu.

Amazon EBS menawarkan dua tipe volume SSD IOPS yang tersedia:

- [Volume Block Express SSD \(io2\) IOPS yang tersedia](#)
- [Volume SSD IOPS yang tersedia \(io1\)](#)

Volume Block Express SSD (**io2**) IOPS yang tersedia

Volume Block Express io2 dibangun pada penyimpanan server arsitektur Amazon EBS generasi berikutnya. Ini telah dibangun untuk tujuan memenuhi persyaratan kinerja aplikasi I/O intensif yang paling menuntut yang berjalan pada [instance yang dibangun di atas Sistem Nitro](#). Dengan daya tahan tertinggi dan latensi terendah, Block Express sangat ideal untuk menjalankan beban kerja yang intensif performa, misi kritis, seperti Oracle, SAP HANA, Microsoft SQL Server, dan SAS Analytics.

Arsitektur Block Express meningkatkan performa dan skala volume io2. Server Block Express berkomunikasi dengan [instans berbasis Nitro menggunakan protokol](#) jaringan Scalable Reliable Datagram (SRD). Antarmuka ini diimplementasikan dalam Kartu Nitro yang didedikasikan untuk fungsi Amazon I/O EBS pada perangkat keras host instance. Ini meminimalkan variasi I/O penundaan dan latensi (jitter jaringan), yang memberikan kinerja yang lebih cepat dan lebih konsisten untuk aplikasi Anda.

Volume io2 Block Express dirancang untuk memberikan 99,999 persen daya tahan volume dengan tingkat kegagalan tahunan (AFR) tidak lebih dari 0,001 persen, yang berarti satu kegagalan volume

per 100.000 volume berjalan selama periode satu tahun. `io2` Volume Block Express cocok untuk beban kerja yang mendapat manfaat dari satu volume yang memberikan latensi sub-milidetik yang konsisten, dan mendukung IOPS dan throughput yang lebih tinggi daripada volume `gp3`.

Saat dilampirkan ke [instans berbasis Nitro](#), volume `io2` Block Express dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi 16KiB. I/O `io2` Volume Block Express juga memberikan latensi outlier yang lebih baik dibandingkan dengan volume Tujuan Umum, mengurangi frekuensi I/Os melebihi 800 mikrodetik lebih dari 10 kali lipat.

Topik

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Performa](#)

Pertimbangan-pertimbangan

- `io2`Volume Block Express tersedia di semua AWS Wilayah, termasuk AWS GovCloud (US) Wilayah dan Wilayah Tiongkok.
- Per 30 April 2025, semua volume baru dan yang dibuat sebelumnya adalah `io2` volume `io2` Block Express.
- [Instans berbasis Nitro](#) mendukung volume yang disediakan hingga 256.000 IOPS. Tipe instans lainnya dapat dilampirkan ke volume yang disediakan hingga 64.000 IOPS, tetapi dapat mencapai hingga 32.000 IOPS.

Performa


`io2`Volume Block Express memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk ukuran I/O 16KiB. Latensi outlier yang lebih baik dibandingkan dengan volume Tujuan Umum, mengurangi frekuensi I/Os melebihi 800 mikrodetik lebih dari 10 kali.
- Kapasitas penyimpanan hingga 64 TiB (65.536 GiB).
- IOPS yang tersedia hingga 256.000, dengan rasio IOPS:GiB adalah 1.000:1. IOPS maksimum dapat disediakan dengan volume 256 GiB dan lebih besar ($1.000 \text{ IOPS} \times 256 \text{ GiB} = 256.000 \text{ IOPS}$).

Note

Anda dapat mencapai hingga 256.000 IOPS dengan instans berbasis NITRO. Pada kasus lain, Anda dapat mencapai hingga 32.000 IOPS.

- Volume throughput hingga 4.000 MiB/s. Throughput scales proportionally at a rate of 0.256 MiB/s per IOPS yang disediakan. Throughput maksimum dapat dicapai pada 16.000 IOPS atau lebih tinggi.



Volume SSD IOPS yang tersedia (io1)

Volume SSD IOPS yang tersedia (io1) dirancang untuk memenuhi kebutuhan beban kerja intensif I/O, terutama beban kerja basis data, yang sensitif terhadap performa dan konsistensi penyimpanan. Volume SSD IOPS yang tersedia menggunakan tingkat IOPS yang konsisten, yang Anda tentukan saat membuat volume, dan Amazon EBS memberikan performa yang telah disediakan sebesar 99,9 persen.

io1 volume dirancang untuk memberikan 99,8 hingga 99,9 persen daya tahan volume dengan tingkat kegagalan tahunan (AFR) tidak lebih dari 0,2 persen, yang berarti maksimum dua kegagalan volume per 1.000 volume berjalan selama periode satu tahun.

Volume io1 tersedia untuk semua tipe instans Amazon EC2.

Kinerja

Ukuran volume `io1` dapat berkisar dari 4 GiB hingga 16 TiB dan Anda dapat menyediakan dari 100 IOPS hingga 64.000 IOPS per volume. Rasio maksimum IOPS yang tersedia dengan ukuran volume yang diminta (dalam GiB) adalah 50:1. Misalnya, volume `io1` 100 GiB dapat disediakan hingga 5.000 IOPS.

IOPS maksimum dapat ditetapkan untuk volume yang 1.280 GiB atau lebih besar ($50 \times 1.280 \text{ GiB} = 64.000 \text{ IOPS}$).

- `io1` volume yang disediakan hingga 32.000 IOPS mendukung ukuran maksimum I/O 256 KiB dan menghasilkan sebanyak 500 throughput. MiB/s Dengan I/O ukuran maksimal, puncak throughput tercapai pada 2.000 IOPS.
- Volume `io1` yang disediakan dengan lebih dari 32.000 IOPS (hingga maksimal 64.000 IOPS) menghasilkan peningkatan throughput linier pada tingkat 16 KiB per IOPS yang tersedia. Misalnya, volume yang disediakan dengan 48.000 IOPS dapat mendukung hingga 750 throughput (16 KiB per IOPS MiB/s yang disediakan $\times$ 48.000 IOPS yang disediakan = 750 MiB/s).
- Untuk mencapai throughput maksimum 1.000 MiB/s, a volume must be provisioned with 64,000 IOPS (16 KiB per provisioned IOPS $\times$ 64,000 provisioned IOPS = 1,000 MiB/s).
- Anda dapat mencapai hingga 64.000 IOPS hanya pada instans berbasis [NITRO](#). Pada kasus lain, Anda dapat mencapai hingga 32.000 IOPS.

. Grafik berikut menggambarkan karakteristik performa ini:



Per- I/O latency experience depends on the provisioned IOPS and on your workload profile. For the best I/O latency experience, ensure that you provision IOPS to meet the I/O profil beban kerja Anda.

Amazon EBS Throughput Dioptimalkan HDD dan volume HDD Dingin

Volume yang didukung HDD yang disediakan oleh Amazon EBS masuk ke dalam kategori berikut ini:

- HDD Throughput Dioptimalkan — HDD hemat biaya yang dirancang untuk beban kerja yang sering diakses dan membutuhkan banyak throughput.
- Cold HDD — HDD dengan biaya terendah yang dirancang untuk beban kerja yang jarang diakses.

Topik

- [Pembatasan pada throughput per-instans](#)
- [Volume HDD Throughput Dioptimalkan](#)
- [Volume Cold HDD](#)
- [Pertimbangan performa saat menggunakan volume HDD](#)
- [Pantau saldo bucket lonjakan untuk volume](#)

Pembatasan pada throughput per-instans

Throughput untuk volume st1 dan sc1 selalu ditentukan oleh yang lebih kecil berikut ini:

- Batas throughput volume
- Batas throughput instans

Untuk seluruh volume Amazon EBS, kami sarankan Anda memilih instans EC2 yang sesuai dengan EBS untuk menghindari hambatan jaringan.

Volume HDD Throughput Dioptimalkan

Volume HDD Throughput yang Dioptimalkan (st1) menyediakan penyimpanan magnetik hemat biaya yang mendefinisikan performa dalam hal throughput daripada IOPS. Tipe volume ini cocok untuk beban kerja yang besar dan berurutan seperti Amazon EMR, ETL, gudang data, dan pemrosesan log. Volume st1 yang dapat di-boot tidak didukung.

Volume HDD Throughput Dioptimalkan (st1), meskipun serupa dengan volume Cold HDD (sc1), dirancang untuk mendukung data yang sering diakses.

Note


Jenis volume ini dioptimalkan untuk beban kerja yang melibatkan I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O penggunaan [Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS](#) besar dan berurutan atau. [Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inefisiensi kecil read/writes pada HDD](#).

Volume HDD Throughput yang Dioptimalkan (st1) yang melekat pada instans yang dioptimalkan EBS dirancang untuk menawarkan performa yang konsisten, memberikan setidaknya 90 persen dari performa throughput yang diharapkan selalu sebesar 99 persen pada tahun tertentu.

Kredit throughput dan performa lonjakan

Seperti gp2, st1 menggunakan model bucket lonjakan untuk performa. Ukuran volume menentukan throughput tingkat dasar volume Anda, yang merupakan tingkat di mana volume mengakumulasi kredit throughput. Ukuran volume juga menentukan throughput lonjakan volume Anda, yang merupakan tingkat di mana Anda dapat menghabiskan kredit saat tersedia. Volume yang lebih besar memiliki garis dasar dan throughput lonjakan yang lebih tinggi. Semakin banyak kredit yang dimiliki volume Anda, semakin lama ia dapat melaju I/O di level burst.

Diagram berikut menunjukkan perilaku bucket lonjakan untuk st1.

ST1 burst bucket

Tergantung pada batas throughput dan kredit throughput, throughput volume st1 dinyatakan dengan rumus berikut:

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

Untuk st1 volume 1-TiB, throughput burst dibatasi hingga 250MiB/s, the bucket fills with credits at 40 MiB/s, dan dapat menampung hingga 1 kredit Tib-senilai.

Volume yang lebih besar menskalakan batas ini secara linier, dengan throughput dibatasi maksimum 500 per MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 40 MiB/s TiB.

Pada ukuran volume mulai dari 0,125 TiB hingga 16 TiB, throughput dasar bervariasi dari MiB/s 5 hingga tutup 500 MiB/s, yang dicapai pada 12,5 TiB sebagai berikut:

$$12.5 \text{ TiB} \times \frac{40 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 500 \text{ MiB/s}$$

Throughput burst bervariasi dari 31 MiB/s hingga batas 500 MiB/s, yang dicapai pada 2 TiB sebagai berikut:


$$2 \text{ TiB} \times \frac{250 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 500 \text{ MiB/s}$$

Tabel berikut ini menyatakan rentang lengkap nilai throughput dasar dan lonjakan untuk st1.

Ukuran volume (TiB)	ST1 throughput dasar (MiB/s)	ST1 throughput burst (MiB/s)
0,125	5	31
0,5	20	125
1	40	250
2	80	500
3	120	500
4	160	500
5	200	500
6	240	500
7	280	500
8	320	500

Ukuran volume (TiB)	ST1 throughput dasar (MiB/s)	ST1 throughput burst (MiB/s)
9	360	500
10	400	500
11	440	500
12	480	500
12,5	500	500
13	500	500
14	500	500
15	500	500
16	500	500

Diagram berikut membuat plot nilai tabel:



 Note

Saat Anda membuat snapshot dari volume HDD Throughput Dioptimalkan (st1), performa dapat menurun sejauh nilai dasar volume saat snapshot sedang berlangsung.

Untuk informasi tentang penggunaan CloudWatch metrik dan alarm untuk memantau keseimbangan bucket burst Anda, lihat. [Pantau saldo bucket lonjakan untuk volume](#)

Volume Cold HDD

Volume Cold HDD (sc1) menyediakan penyimpanan magnetik hemat biaya yang mendefinisikan performa dalam hal throughput daripada IOPS. Dengan batas throughput yang lebih rendah dari st1, sc1 cocok untuk beban kerja cold-data yang besar dan berurutan. Jika Anda memerlukan akses yang jarang ke data Anda dan ingin menghemat biaya, sc1 menyediakan penyimpanan blok murah. Volume sc1 yang dapat di-boot tidak didukung.

Volume Cold HDD (sc1), meskipun serupa dengan volume HDD Throughput Dioptimalkan (st1), dirancang untuk mendukung data yang jarang diakses.

 Note

Jenis volume ini dioptimalkan untuk beban kerja yang melibatkan I/O, and we recommend that customers with workloads performing small, random I/O penggunaan [Volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS](#) besar dan berurutan atau. [Volume IOPS SSD yang Diberikan Amazon EBS](#) Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inefisiensi kecil read/writes pada HDD](#).


Volume Cold HDD (sc1) yang melekat pada instans yang dioptimalkan EBS dirancang untuk menawarkan performa yang konsisten, memberikan setidaknya 90 persen dari performa throughput yang diharapkan selalu 99 persen pada tahun tertentu.

Kredit throughput dan performa lonjakan

Seperti gp2, sc1 menggunakan model bucket lonjakan untuk performa. Ukuran volume menentukan throughput tingkat dasar volume Anda, yang merupakan tingkat di mana volume mengakumulasi kredit throughput. Ukuran volume juga menentukan throughput lonjakan volume Anda, yang merupakan tingkat di mana Anda dapat menghabiskan kredit saat tersedia. Volume yang lebih besar

memiliki garis dasar dan throughput lonjakan yang lebih tinggi. Semakin banyak kredit yang dimiliki volume Anda, semakin lama ia dapat melaju I/O di level burst.

SC1 burst bucket



Tergantung pada batas throughput dan kredit throughput, throughput volume sc1 dinyatakan dengan rumus berikut:

$$(\text{Volume size}) \times (\text{Credit accumulation rate per TiB}) = \text{Throughput}$$

Untuk sc1 volume 1-TiB, throughput burst dibatasi hingga 80MiB/s, the bucket fills with credits at 12 MiB/s, dan dapat menampung hingga 1 kredit Tib-senilai.

Volume yang lebih besar menskalakan batas ini secara linier, dengan throughput dibatasi maksimum 250 per MiB/s. After the bucket is depleted, throughput is limited to the baseline rate of 12 MiB/s TiB.

Pada ukuran volume mulai dari 0,125 TiB hingga 16 TiB, throughput baseline bervariasi dari MiB/s 1,5 hingga maksimum 192 MiB/s, yang dicapai pada 16 TiB sebagai berikut:

$$16 \text{ TiB} \times \frac{12 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 192 \text{ MiB/s}$$


Throughput burst bervariasi dari 10 MiB/s hingga batas 250 MiB/s, yang dicapai pada 3,125 TiB sebagai berikut:

$$3.125 \text{ TiB} \times \frac{80 \text{ MiB/s}}{1 \text{ TiB}} = 250 \text{ MiB/s}$$

Tabel berikut ini menyatakan rentang lengkap nilai throughput dasar dan lonjakan untuk sc1:

Ukuran Volume (TiB)	SC1 Throughput Dasar (MiB/s)	SC1 Throughput Burst (MiB/s)
0,125	1.5	10
0,5	6	40
1	12	80
2	24	160
3	36	240
3.125	37,5	250
4	48	250
5	60	250
6	72	250
7	84	250
8	96	250
9	108	250
10	120	250
11	132	250
12	144	250
13	156	250
14	168	250
15	180	250
16	192	250

Diagram berikut membuat plot nilai tabel:



Note

Saat Anda membuat snapshot volume Cold HDD (sc1), performa dapat menurun sejauh nilai dasar volume saat snapshot sedang berlangsung.

Untuk informasi tentang penggunaan CloudWatch metrik dan alarm untuk memantau keseimbangan bucket burst Anda, lihat. [Pantau saldo bucket lonjakan untuk volume](#)

Pertimbangan performa saat menggunakan volume HDD

Untuk hasil throughput optimal yang menggunakan volume HDD, rencanakan beban kerja Anda dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

Membandingkan HDD Throughput Dioptimalkan dan Cold HDD

Ukuran bucket st1 dan sc1 bervariasi sesuai dengan ukuran volume, dan bucket penuh berisi token yang cukup untuk pemindaian volume penuh. Namun, volume st1 dan sc1 yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pemindaian volume karena batas throughput per-instans dan per-volume. Volume yang terpasang pada instans yang lebih kecil dibatasi berdasarkan pada throughput per instans daripada batas throughput st1 atau sc1.

Keduanya st1 dan sc1 dirancang untuk konsistensi performa 90 persen dari hasil throughput lonjakan 99 persen. Periode yang tidak dipatuhi kurang lebih didistribusikan secara seragam, menargetkan 99 persen total throughput yang diharapkan setiap jam.

Secara umum, waktu pemindaian dinyatakan dengan rumus ini:

$$\frac{\text{Volume size}}{\text{Throughput}} = \text{Scan time}$$

Misalnya, mempertimbangkan jaminan konsistensi performa dan optimisasi lainnya, pelanggan st1 dengan volume 5-TiB dapat melakukan pemindaian volume penuh dalam 2,91 hingga 3,27 jam.

- Waktu pemindaian optimal

$$\frac{5 \text{ TiB}}{500 \text{ MiB/s}} = \frac{5 \text{ TiB}}{0.00047684 \text{ TiB/s}} = 10,486 \text{ seconds} = 2.91 \text{ hours}$$

- Waktu pemindaian maksimal

$$\frac{2.91 \text{ hours}}{(0.90)(0.99)} = 3.27 \text{ hours}$$

(0.90)(0.99) <-- From expected performance of 90% of burst 99% of the time

Demikian pula, pelanggan sc1 dengan volume 5TiB dapat melakukan pemindaian volume penuh dalam waktu 5,83 hingga 6,54 jam.

- Waktu pemindaian optimal

$$\frac{5 \text{ TiB}}{250 \text{ MiB/s}} = \frac{5 \text{ TiB}}{0.000238418 \text{ TiB/s}} = 20972 \text{ seconds} = 5.83 \text{ hours}$$

- Waktu pemindaian maksimal

$$\frac{5.83 \text{ hours}}{(0.90)(0.99)} = 6.54 \text{ hours}$$

Tabel berikut menunjukkan waktu pemindaian ideal untuk volume berbagai ukuran, dengan asumsi bucket penuh dan throughput instans yang cukup.

Ukuran volume (TiB)	ST1 waktu pemindaian dengan burst (jam) *	SC1 waktu pemindaian dengan burst (jam) *
1	1.17	3,64
2	1.17	3,64
3	1,75	3,64
4	2.33	4.66
5	2,91	5.83
6	3.50	6,99
7	4.08	8.16
8	4.66	9.32
9	5.24	10.49
10	5.83	11.65
11	6.41	12.82
12	6,99	13,98
13	7.57	15.15
14	8.16	16.31
15	8.74	17.48
16	9.32	18.64

* Waktu pemindaian ini mengasumsikan kedalaman antrean rata-rata (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat) sebesar empat atau lebih ketika melakukan I/O berurutan sebesar 1 MiB.

Oleh karena itu, jika Anda memiliki beban kerja berorientasi throughput yang perlu diselesaikan dengan cepat (hingga 500 MiB/dtk), atau memerlukan beberapa pemindaian volume penuh sehari, gunakan `st1`. Jika Anda mengoptimalkan biaya, data Anda relatif jarang diakses, dan Anda tidak memerlukan lebih dari 250 kinerja MiB/s pemindaian, lalu gunakan `sc1`.

Inefisiensi kecil read/writes pada HDD

Model kinerja untuk `st1` dan `sc1` volume dioptimalkan untuk sekuensial I/Os, favoring high-throughput workloads, offering acceptable performance on workloads with mixed IOPS and throughput, and discouraging workloads with small, random I/O.

Misalnya, I/O permintaan 1 MiB atau kurang dihitung sebagai kredit 1 MiB. I/O Namun, jika berurutan, mereka digabung menjadi I/O blok 1 MiB dan hanya dihitung sebagai kredit 1 MiB. I/Os I/O

Pantau saldo bucket lonjakan untuk volume

Anda dapat memantau tingkat burst bucket untuk `st1` dan `sc1` volume menggunakan `BurstBalance` metrik Amazon EBS yang tersedia di Amazon CloudWatch. Metrik ini menunjukkan kredit throughput untuk `st1` dan `sc1` yang tersisa di bucket lonjakan. Untuk informasi selengkapnya tentang `BurstBalance` metrik dan metrik lain yang terkait dengan I/O, lihat [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#). CloudWatch juga memungkinkan Anda untuk mengatur alarm yang memberi tahu Anda ketika `BurstBalance` nilainya jatuh ke tingkat tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat CloudWatch Alarm](#).

Batasan volume Amazon EBS

Ukuran volume Amazon EBS dibatasi oleh fisika dan aritmatika penyimpanan data blok, serta oleh keputusan implementasi sistem operasi (OS) dan perancang sistem file. AWS memberlakukan batasan tambahan pada ukuran volume untuk menjaga keandalan layanannya.

Bagian-bagian berikut menjelaskan faktor terpenting yang membatasi ukuran volume EBS yang dapat digunakan dan menawarkan rekomendasi untuk mengonfigurasi volume EBS Anda.

Daftar Isi

- [Kapasitas penyimpanan](#)
- [Pembatasan layanan](#)
- [Skema partisi](#)

- [Ukuran blok data](#)

Kapasitas penyimpanan

Tabel berikut merangkum jadwal penyimpanan teoretis dan yang diimplementasikan untuk sistem file yang paling umum digunakan di Amazon EBS, dengan asumsi ukuran blok sebesar 4.096 bita.

Skema pembagi	Blok maksimal yang dapat dihitung	Ukuran maks teoretis (blok × ukuran blok)	Ekst4 menerapkan ukuran maksimal*	XFS menerapkan ukuran maksimal**	NTFS menerapkan ukuran maksimal	Max yang didukung oleh EBS
MBR	2^{32}	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB	2 TiB
GPT	2^{64}	64 ZiB	1 EiB = 1024^2 TiB (50 TiB disertifikasi pada RHEL7)	500 TiB (disertifikasi pada RHEL7)	256 TiB	64 TiB †

* [Ext4 Howto](#) dan [Apa batas ukuran file dan sistem untuk Red Hat Enterprise Linux?](#)

** [Berapa batas ukuran file dan sistem untuk Red Hat Enterprise Linux?](#)

† Volume io2 Block Express mendukung hingga 64 TiB untuk partisi GPT. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Volume Block Express SSD \(io2\) IOPS yang tersedia](#).

Pembatasan layanan

Amazon EBS merupakan abstrak penyimpanan pusat data yang didistribusikan secara besar-besaran ke dalam hard disk virtual. Ke sistem operasi yang terpasang pada instans EC2 volume EBS terlampir tampaknya berupa hard disk fisik yang berisi sektor disk 512-bit. OS tersebut mengelola alokasi blok (atau klaster) data ke sektor virtual tersebut melalui pemanfaatan manajemen penyimpanan. Alokasi tersebut sesuai dengan skema partisi volume, seperti master boot record

(MBR) atau GUID partition table (GPT), dan sesuai kemampuan sistem file yang terpasang (ext4, NTFS, dan seterusnya).

EBS tidak mengetahui data yang terkandung di sektor disk virtual; tapi hanya memastikan integritas sektor. Ini berarti bahwa AWS tindakan dan tindakan OS tidak tergantung satu sama lain. Saat Anda memilih ukuran volume, perhatikan kemampuan dan batasan keduanya, seperti dalam kasus berikut:

- Saat ini EBS mendukung ukuran volume maksimum 64 TiB. Artinya, Anda dapat membuat volume EBS sebesar 64 TiB, tetapi apakah OS tersebut mengakui semua kapasitas itu tergantung pada karakteristik desainnya sendiri dan bagaimana volumenya dipartisi.
- Volume boot harus menggunakan skema partisi MBR atau GPT. AMI yang Anda luncurkan instance menentukan mode boot dan selanjutnya skema partisi yang digunakan untuk volume boot.

Dengan MBR, volume boot dibatasi hingga 2 TiB.

Dengan GPT, volume boot dapat mencapai ukuran hingga 64 TiB saat digunakan GRUB2 dengan (Linux) atau mode boot UEFI (Windows).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

- Volume non-boot yang 2 TiB (2048 GiB) atau lebih besar harus menggunakan tabel partisi GPT untuk mengakses seluruh volume.

Skema partisi

Di antara dampak lainnya, skema pembagian menentukan berapa banyak blok data logis yang dapat ditangani secara unik dalam satu volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ukuran blok data](#).

Skema partisi umum yang digunakan adalah Master Boot Record (MBR) dan tabel partisi GUID (GPT). Perbedaan penting antara skema ini dapat dirangkum sebagai berikut.

MBR

MBR menggunakan struktur data 32-bit untuk menyimpan alamat blok. Ini berarti bahwa setiap blok data dipetakan dengan salah satu dari 2^{32} bilangan bulat yang mungkin. Ukuran maksimum volume yang dapat dihitung diberikan dengan formula berikut ini:

$$2^{32} \times \text{Block size}$$

Ukuran blok untuk volume MBR secara konvensional dibatasi sebesar 512 bita. Oleh karena itu:

$$2^{32} \times 512 \text{ bytes} = 2 \text{ TiB}$$

Solusi teknik untuk meningkatkan batas 2-TiB ini untuk volume MBR belum memenuhi adopsi industri yang tersebar luas. Akibatnya, Linux dan Windows tidak pernah mendeteksi volume MBR sebagai lebih besar dari 2 TiB bahkan AWS jika menunjukkan ukurannya menjadi lebih besar.

GPT

GPT menggunakan struktur data 64-bit untuk menyimpan alamat blok. Ini berarti bahwa setiap blok data dipetakan dengan salah satu dari 2^{64} bilangan bulat yang mungkin. Ukuran maksimum volume yang dapat dihitung diberikan dengan formula berikut ini:

$$2^{64} \times \text{Block size}$$

Ukuran blok untuk volume GPT umumnya 4.096 bita. Oleh karena itu:

$$\begin{aligned} 2^{64} \times 4,096 \text{ bytes} \\ &= 2^{64} \times 2^{12} \text{ bytes} \\ &= 2^{70} \times 2^6 \text{ bytes} \\ &= 64 \text{ ZiB} \end{aligned}$$

Sistem komputer dunia nyata tidak mendukung apa pun yang dekat dengan maksimum teoretis ini. Ukuran sistem file yang diterapkan saat ini dibatasi hingga 50 TiB untuk ext4 dan 256 TiB untuk NTFS.

Ukuran blok data

Penyimpanan data di hard drive modern dikelola melalui pengalamatan blok logis, lapisan abstraksi yang memungkinkan sistem operasi membaca dan menulis data dalam blok logis tanpa mengetahui banyak tentang perangkat keras yang mendasarinya. Sistem operasi bergantung pada perangkat penyimpanan untuk memetakan blok ke sektor fisiknya, dan membaca dan menulis data ke disk menggunakan blok data yang merupakan kelipatan dari ukuran sektor.

Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 512-byte atau 4.096-byte (4 KiB) ke sistem operasi, tergantung pada faktor-faktor berikut:

1. Jenis instans Amazon EC2
2. Sistem operasi

3. Versi NVMe driver

Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 4-KiB hanya jika semua faktor mendukungnya. Jika salah satu dari ini tidak mendukung sektor fisik 4-KiB, Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 512-byte.

Dukungan jenis instans Amazon EC2

Tabel berikut menunjukkan ukuran sektor yang diiklankan Amazon EBS untuk berbagai jenis instans Amazon EC2.

Tipe instans	Linux	Windows
Semua tipe instance berbasis Xen	Amazon EBS selalu mengiklankan sektor fisik 512-byte	
A1 C5 C5a C5aD C5d C5n C6g C6gd D3 D3en G4ad G4dn G5 G5g I3 i3en Inf1 M5 DL1 M5a M5aD M5d M5dn M5n M5zn M5zn M5zn 6g M6gd P3dn P4d P4de R5 R5a R5ad R5d R5dn R5n R6g R6gd T3 T3a T4G U-12tb1 U-18tb1 U-24tb1 U-6tb1 U-9tb1 x2GD x2IEZN Z1d VT1	Amazon EBS selalu mengiklankan sektor fisik 512-byte	Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 512-byte atau 4-KiB ¹
Semua contoh berbasis Nitro lainnya	Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 512-byte atau 4-KiB ¹	

¹ Tergantung pada dukungan sistem operasi. Lihat bagian berikut.

Dukungan sistem operasi

Tabel berikut memberikan contoh sistem operasi dan ukuran sektor fisik yang sesuai yang diiklankan oleh Amazon EBS. Ini bukan daftar lengkap. Kami menyarankan Anda memverifikasi ukuran sektor fisik yang diiklankan oleh Amazon EBS di sistem operasi Anda.

Sistem operasi	Ukuran sektor fisik yang diiklankan
• Amazon Linux dengan kernel versi 4.14 dan sebelumnya • RHEL 7.9 dan sebelumnya • Ubuntu 20.04 dan sebelumnya • Windows 7/Windows Server 2008 dan sebelumnya	512 byte
• Amazon Linux dengan kernel versi 5.3 dan yang lebih baru • RHEL8.8 dan kemudian • Ubuntu 22.04 dan yang lebih baru • Windows 8/Windows Server 2012 dan yang lebih baru 1	4 KiB

¹ Untuk beban kerja Windows, pastikan Anda menggunakan versi [AWS NVMe driver](#) terbaru. Amazon EBS mengiklankan sektor fisik 4-KiB dengan AWS NVMe driver versi 1.4.1 dan yang lebih baru.

Ukuran blok non-default

Ukuran default industri untuk blok data logis saat ini adalah 4 KiB. Karena beban kerja tertentu mendapatkan keuntungan dari ukuran blok yang lebih kecil atau lebih besar, sistem file mendukung ukuran blok non-default yang dapat ditentukan selama pemformatan. Skenario di mana ukuran blok non-default harus digunakan (seperti pengoptimalan) berada di luar cakupan topik ini, tetapi pilihan ukuran blok memiliki konsekuensi untuk kapasitas penyimpanan volume. Tabel berikut menunjukkan kapasitas penyimpanan teoritis sebagai fungsi dari ukuran blok. Namun, perhatikan bahwa batas yang diberlakukan EBS pada ukuran volume (64 TiB untuk io2 Block Express) saat ini sama dengan ukuran maksimum yang diaktifkan oleh blok data 16-KiB.

Ukuran blok	Ukuran volume maksimal
4 KiB (default)	16 TiB
8 KiB	32 TiB

Ukuran blok	Ukuran volume maksimal
16 KiB	64 TiB
32 KiB	128 TiB
64 KiB (maksimal)	256 TiB

Volume Amazon EBS dan NVMe

Volume Amazon EBS diekspos sebagai perangkat NVMe blok pada EC2 instans Amazon yang dibangun di Sistem [AWS Nitro](#). Untuk sepenuhnya memanfaatkan kinerja dan kemampuan volume Amazon EBS yang diekspos sebagai perangkat NVMe blok, EC2 instans harus menginstal AWS NVMe driver. Semua AWS Windows dan Linux generasi saat ini AMIs dilengkapi dengan AWS NVMe driver yang diinstal secara default.

Jika Anda menggunakan AMI yang tidak memiliki AWS NVMe driver, Anda dapat menginstalnya secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS NVMe driver](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Instans Linux

Nama perangkat adalah `/dev/nvme0n1`, `/dev/nvme1n1`, dan sebagainya. Nama perangkat yang Anda tentukan dalam pemetaan perangkat blok diubah namanya menjadi NVMe nama perangkat (`/dev/nvme[0-26]n1`). Driver perangkat blok dapat menetapkan nama NVMe perangkat dalam urutan yang berbeda dari yang Anda tentukan untuk volume dalam pemetaan perangkat blok.

Instans Windows

Saat Anda memasang volume ke instans, Anda menyertakan nama perangkat untuk volume tersebut. Nama perangkat ini digunakan oleh Amazon EC2. Driver perangkat blok untuk instance menetapkan nama volume aktual saat memasang volume, dan nama yang ditetapkan dapat berbeda dari nama yang EC2 digunakan Amazon.

Daftar Isi

- [Petakan volume Amazon EBS ke nama NVMe perangkat](#)
- [NVMe Batas waktu operasi I/O untuk volume Amazon EBS](#)
- [NVMe Abortperintah untuk volume Amazon EBS](#)

Petakan volume Amazon EBS ke nama NVMe perangkat

EBS menggunakan I/O virtualisasi akar tunggal (SR-IOV) untuk menyediakan lampiran volume pada instance berbasis NITRO menggunakan spesifikasi NVMe Perangkat ini mengandalkan standar NVMe pada sistem operasi. Driver ini biasanya menemukan perangkat terpasang selama boot instans, dan membuat simpul perangkat berdasarkan urutan respons perangkat, bukan pada cara perangkat ditentukan dalam pemetaan perangkat blok.

Instans Linux

Di Linux, nama NVMe perangkat mengikuti pola `/dev/nvme<x>n<y>`, di mana `<x>` urutan enumerasi, dan, untuk EBS, adalah 1. Terkadang, perangkat dapat merespons penemuan dalam urutan yang berbeda di awal instans berikutnya, yang menyebabkan nama perangkat berubah. Selain itu, nama perangkat yang ditetapkan oleh driver perangkat blok dapat berbeda dari nama yang ditentukan dalam pemetaan perangkat blok.

Kami menyarankan agar Anda menggunakan pengidentifikasi stabil untuk volume EBS dalam instans Anda, seperti salah satu dari berikut ini:

- Untuk instance berbasis Nitro, pemetaan perangkat blok yang ditentukan di EC2 konsol Amazon saat Anda melampirkan volume EBS atau selama `AttachVolume` atau panggilan `RunInstances` API ditangkap di bidang data khusus vendor dari identifikasi pengontrol. NVMe Dengan Amazon Linux lebih AMIs lambat dari versi 2017.09.01, kami menyediakan udev aturan yang membaca data ini dan membuat tautan simbolis ke pemetaan blok-perangkat.
- ID volume EBS dan titik pemasangan stabil di antara perubahan status instans. Nama NVMe perangkat dapat berubah tergantung pada urutan respons perangkat selama boot instance. Sebaiknya gunakan ID volume EBS dan titik pemasangan untuk identifikasi perangkat yang konsisten.
- NVMe Volume EBS memiliki ID volume EBS yang ditetapkan sebagai nomor seri dalam identifikasi perangkat. Gunakan perintah `lsblk -o +SERIAL` untuk mencantumkan nomor seri.
- Format nama NVMe perangkat dapat bervariasi tergantung pada apakah volume EBS dilampirkan selama atau setelah peluncuran instans. NVMe nama perangkat untuk volume yang dilampirkan setelah peluncuran instance menyertakan `/dev/` awalan, sedangkan nama NVMe perangkat untuk volume yang dilampirkan selama peluncuran instance tidak menyertakan `/dev/` awalan.
- Untuk Amazon Linux atau FreeBSD AMI, `sudo ebsnvme-id /dev/nvme0n1 -u` gunakan perintah untuk nama perangkat NVMe yang konsisten.

- Untuk distribusi lain, gunakan `sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1` perintah untuk menentukan nama NVMe perangkat. Anda mungkin perlu menyertakan opsi `--vendor-specific` perintah.
- Saat perangkat diformat, UUID akan dihasilkan yang akan bertahan selama masa pakai sistem file. Label perangkat dapat ditetapkan pada saat yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#) dan [Boot dari volume yang salah](#).

Amazon Linux AMIs

Dengan Amazon Linux AMI 2017.09.01 atau yang lebih baru (termasuk Amazon Linux 2), Anda dapat menjalankan `ebsnvme-id` perintah sebagai berikut untuk memetakan nama NVMe perangkat ke ID volume dan nama perangkat:

Contoh berikut menunjukkan perintah dan output untuk volume yang dilampirkan selama peluncuran instans. Perhatikan bahwa nama NVMe perangkat tidak menyertakan `/dev/` awalan.

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme0n1
Volume ID: vol-01324f611e2463981
sda
```

Contoh berikut menunjukkan perintah dan output untuk volume yang dilampirkan setelah peluncuran instans. Perhatikan bahwa nama NVMe perangkat menyertakan `/dev/` awalan.

```
[ec2-user ~]$ sudo /sbin/ebsnvme-id /dev/nvme1n1
Volume ID: vol-064784f1011136656
/dev/sdf
```

Amazon Linux juga membuat tautan simbolis dari nama perangkat dalam pemetaan perangkat blok (misalnya, `/dev/sdf`), ke nama perangkat. NVMe

FreeBSD AMIs

Memulai dengan FreeBSD 12.2-RELEASE, Anda dapat menjalankan perintah `ebsnvme-id` seperti yang ditunjukkan di atas. Berikan nama NVMe perangkat (misalnya, `nvme0`) atau perangkat disk (misalnya, `nvd0` atau `ataunda0`). FreeBSD juga membuat tautan simbolis ke perangkat disk (misalnya, `/dev/aws/disk/ebs/volume_id`

Linux lainnya AMIs

Dengan versi kernel 4.2 atau yang lebih baru, Anda dapat menjalankan `nvme id-ctrl` perintah sebagai berikut untuk memetakan NVMe perangkat ke ID volume. Pertama, instal paket baris NVMe perintah `nvme-cli`, menggunakan alat manajemen paket untuk distribusi Linux Anda. Untuk petunjuk pengunduhan dan penginstalan untuk distribusi lainnya, lihat dokumentasi khusus untuk distribusi Anda.

Contoh berikut mendapatkan ID volume dan nama NVMe perangkat untuk volume yang dilampirkan selama peluncuran instance. Perhatikan bahwa nama NVMe perangkat tidak menyertakan `/dev/` awalan. Nama perangkat tersedia melalui NVMe ekstensi spesifik-vendor pengontrol (oleh 384:4095 identifikasi pengontrol):

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme0n1
NVME Identify Controller:
vid      : 0x1d0f
ssvid    : 0x1d0f
sn       : vol01234567890abcdef
mn       : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "sda..."
```

Contoh berikut mendapatkan ID volume dan nama NVMe perangkat untuk volume yang dilampirkan setelah peluncuran instance. Perhatikan bahwa nama NVMe perangkat menyertakan `/dev/` awalan.

```
[ec2-user ~]$ sudo nvme id-ctrl -V /dev/nvme1n1
NVME Identify Controller:
vid      : 0x1d0f
ssvid    : 0x1d0f
sn       : volabcdef01234567890
mn       : Amazon Elastic Block Store
...
0000: 2f 64 65 76 2f 73 64 6a 20 20 20 20 20 20 20 20 "/dev/sdf..."
```

Perintah `lsblk` mencantumkan perangkat yang tersedia dan titik pemasangannya (jika ada). Ini membantu Anda menentukan nama perangkat yang tepat untuk digunakan. Dalam contoh ini, `/dev/nvme0n1p1` dipasang sebagai perangkat root dan `/dev/nvme1n1` dilampirkan tetapi tidak terpasang.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME            MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1         259:3   0  100G  0 disk
nvme0n1         259:0   0    8G  0 disk
```

```
nvme0n1p1    259:1    0    8G  0 part /
nvme0n1p128 259:2    0    1M  0 part
```

Instans Windows

Anda dapat menjalankan **ebsnvme-id** perintah untuk memetakan nomor disk NVMe perangkat ke ID volume EBS dan nama perangkat. Secara default, semua NVMe perangkat EBS disebutkan. Anda dapat melewati nomor disk untuk informasi enumerasi perangkat tertentu. `ebsnvme-id` Alat ini termasuk dalam Windows Server terbaru yang AWS AMIs disediakan di `C:\ProgramData\Amazon\Tools`.

Dimulai dengan paket AWS NVMe 1.5.0, driver versi terbaru `ebsnvme-id` alat diinstal oleh paket driver. Versi terbaru hanya tersedia dalam paket driver. Tautan unduhan mandiri untuk alat `ebsnvme-id` ini tidak akan lagi menerima pembaruan. Versi terakhir yang tersedia melalui tautan mandiri adalah 1.1.0, yang dapat diunduh menggunakan tautan [ebsnvme-id.zip](#) dan mengekstrak konten ke EC2 instans Amazon Anda untuk mendapatkan akses ke `ebsnvme-id.exe`

```
PS C:\ProgramData\Amazon\Tools> ebsnvme-id.exe
```

```
Disk Number: 0
```

```
Volume ID: vol-0d6d7ee9f6e471a7f
```

```
Device Name: sda1
```

```
Disk Number: 1
```

```
Volume ID: vol-03a26248ff39b57cf
```

```
Device Name: xvdd
```

```
Disk Number: 2
```

```
Volume ID: vol-038bd1c629aa125e6
```

```
Device Name: xvde
```

```
Disk Number: 3
```

```
Volume ID: vol-034f9d29ec0b64c89
```

```
Device Name: xvdb
```

```
Disk Number: 4
```

```
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
```

```
Device Name: xvdc
```

```
PS C:\ProgramData\Amazon\Tools> ebsnvme-id.exe 4
```

```
Disk Number: 4
```

```
Volume ID: vol-03e2dbe464b66f0a1
```

```
Device Name: xvdc
```

NVMe Batas waktu operasi I/O untuk volume Amazon EBS

Sebagian besar sistem operasi menentukan batas waktu untuk I/O operasi yang dikirimkan ke NVMe perangkat.

Instans Linux

Di Linux, volume EBS yang melekat pada instans berbasis Nitro menggunakan NVMe driver default yang disediakan oleh sistem operasi. Sebagian besar sistem operasi menentukan batas waktu untuk operasi I/O yang dikirimkan ke NVMe perangkat. Waktu habis adalah 30 detik dan dapat diubah menggunakan parameter boot `nvme_core.io_timeout`. Untuk sebagian besar kernel Linux sebelum versi 4.6, parameter ini adalah `nvme.io_timeout`.

Jika I/O latensi melebihi nilai parameter batas waktu ini, NVMe driver Linux gagal I/O dan mengembalikan kesalahan ke sistem file atau aplikasi. Bergantung pada I/O operasinya, sistem file atau aplikasi Anda dapat mencoba lagi kesalahan tersebut. Dalam beberapa kasus, sistem file Anda mungkin dipasang ulang sebagai hanya-baca.

Untuk pengalaman yang serupa dengan volume EBS yang dilampirkan pada instans Xen, kami menyarankan agar mengatur `nvme_core.io_timeout` ke nilai tertinggi yang mungkin. Untuk kernel saat ini, maksimalnya adalah 4294967295, sedangkan untuk kernel sebelumnya maksimal adalah 255. Tergantung pada versi Linux, batas waktu mungkin sudah diatur ke nilai maksimum yang mendukung. Misalnya, batas waktu diatur ke 4294967295 secara default untuk AMI Amazon Linux 2017.09.01 dan yang lebih baru.

Anda dapat memverifikasi nilai maksimum untuk distribusi Linux Anda dengan menulis nilai yang lebih tinggi dari nilai maksimum hingga `/sys/module/nvme_core/parameters/io_timeout` yang disarankan dan memeriksa kesalahan Hasil numerik di luar rentang saat mencoba untuk menyimpan file.

Instans Windows

Pada Windows, batas waktu default adalah 60 detik dan maksimum adalah 255 detik. Anda dapat memodifikasi pengaturan registri kelas disk `TimeoutValue` menggunakan prosedur yang diuraikan dalam [Entri Daftar untuk Driver SCSI Miniport](#).

NVMe Abortperintah untuk volume Amazon EBS

AbortPerintah adalah perintah NVMe admin yang dikeluarkan untuk mengakhiri perintah tertentu yang sebelumnya dikirimkan ke controller. Perintah ini biasanya dikeluarkan oleh driver perangkat ke perangkat penyimpanan yang telah melampaui ambang batas waktu I/O operasi.

Jenis EC2 instans Amazon yang mendukung Abort perintah secara default akan mengakhiri perintah tertentu yang sebelumnya dikirimkan ke pengontrol saat Abort perintah dikeluarkan untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan. EC2 Instans Amazon yang tidak mendukung Abort perintah tidak mengambil tindakan ketika Abort perintah dikeluarkan untuk volume Amazon EBS terlampir.

AbortPerintah ini didukung dengan:

- Perangkat Amazon EBS dengan NVMe perangkat versi 1.4 atau lebih tinggi.
- Semua EC2 instans Amazon, kecuali tipe instans berbasis Xen dan jenis instans berbasis Nitro berikut:
 - Tujuan umum: A1 | M5 | M5a | M5ad | M5d | M5dn | M5n | M5zn | M6g | M6gd | Mac1 | Mac2 | T3 | T3a | T4g
 - Komputasi dioptimalkan: C5 | c5a | C5ad | C5d | C5n | C6g | C6gd
 - Memori dioptimalkan: R5 | R5a | R5ad | R5d | R5dn | R5n | R6g | R6gd | U-12tb1 | U-18tb1 | U-24tb1 | U-3tb1 | U-6TB1 | U-9TB1 | x2GD | x2IEZN | Z1d
 - Penyimpanan dioptimalkan: D3 | D3en | i3en
 - Komputasi yang dipercepat: DL1 | G4ad | G4dn | G5 | G5g | Inf1 | P3dn | P4d | P4de | VT1


Untuk informasi selengkapnya, lihat Abortperintah bagian 5.1 dari Spesifikasi [Pangkalan Ekspres NVMe](#).

Siklus hidup volume Amazon EBS

Siklus hidup volume Amazon EBS dimulai dengan proses pembuatan. Anda dapat membuat volume dari snapshot Amazon EBS atau Anda dapat membuat volume kosong. Sebelum Anda dapat menggunakan volume Anda, Anda harus melampirkannya ke satu atau beberapa instans Amazon EC2 yang berada di Availability Zone yang sama dengan volume. Anda dapat melampirkan beberapa volume ke sebuah instance. Jika diperlukan, Anda dapat melepaskan volume dari satu instance dan kemudian melampirkannya ke instance lain. Jika persyaratan penyimpanan Anda berubah, Anda dapat mengubah ukuran atau kinerja volume kapan saja. Anda dapat membuat point-in-time

cadangan volume Anda dengan membuat snapshot Amazon EBS. Jika Anda tidak lagi membutuhkan volume, Anda dapat menghapusnya untuk berhenti menimbulkan biaya penyimpanan terkait.

Gambar berikut menunjukkan tindakan yang dapat Anda lakukan pada volume sebagai bagian dari siklus hidup volume. Ada juga tugas yang Anda lakukan dengan menghubungkan ke instance dan menjalankan perintah sistem operasi. Misalnya, memformat volume, memasang volume, mengelola partisi, dan melihat ruang disk kosong.



Tugas

- [Buat volume Amazon EBS](#)
- [Salin volume Amazon EBS](#)
- [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#)
- [Lampirkan volume EBS ke beberapa EC2 instans menggunakan Multi-Attach](#)
- [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#)
- [Melihat informasi tentang volume Amazon EBS](#)
- [Ubah volume Amazon EBS menggunakan operasi Volume Elastis](#)

- [Lepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2](#)
- [Menghapus volume Amazon EBS](#)

Buat volume Amazon EBS

Anda dapat membuat sebuah volume Amazon EBS lalu melampirkannya ke instans EC2 apa pun di Zona Ketersediaan yang sama.

Anda dapat membuat volume kosong, atau Anda dapat membuat volume dari snapshot Amazon EBS. Jika Anda membuat volume dari snapshot, volume dimulai sebagai replika persis volume yang digunakan untuk membuat snapshot itu.

Inisialisasi volume

Saat Anda membuat volume dari snapshot, blok penyimpanan dari snapshot harus diunduh dari Amazon S3 dan ditulis ke volume sebelum Anda dapat mengaksesnya. Proses ini disebut inisialisasi volume. Selama waktu ini, volume akan mengalami peningkatan I/O latensi. Kinerja volume penuh dicapai hanya setelah semua blok penyimpanan telah diunduh dan ditulis ke volume.

Tingkat inisialisasi volume default berfluktuasi selama proses inisialisasi, yang dapat membuat waktu penyelesaian tidak dapat diprediksi.

Untuk meminimalkan dampak kinerja yang terkait dengan inisialisasi volume, Anda dapat menggunakan Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization (laju inisialisasi volume) atau pemulihan snapshot cepat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi volume Amazon EBS](#).

Enkripsi volume

Status enkripsi volume tergantung pada apakah akun Anda [diaktifkan untuk enkripsi secara default](#), dan pada status enkripsi snapshot, jika Anda memilih untuk menggunakannya. Tabel berikut merangkum kemungkinan hasil enkripsi.

Enkripsi secara default	Snapshot digunakan?	Hasil enkripsi volume	Catatan
Nonaktif	Tidak	Enkripsi opsional	Jika Anda mengaktifkan enkripsi, Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda mengaktifkan

Enkripsi secara default	Snapshot digunakan?	Hasil enkripsi volume	Catatan
			enkripsi tetapi tidak menentukan kunci KMS, Kunci yang dikelola AWS (aws/ebs) digunakan.
Nonaktif	Ya, tidak terenkripsi	Enkripsi opsional	Jika Anda mengaktifkan enkripsi, Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda mengaktifkan enkripsi tetapi tidak menentukan kunci KMS, Kunci yang dikelola AWS (aws/ebs) digunakan.
Nonaktif	Ya, terenkripsi	Enkripsi otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, volume dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot sumber.
Diaktifkan	Tidak	Enkripsi otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default digunakan.
Diaktifkan	Ya, tidak terenkripsi	Enkripsi otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default digunakan.

Enkripsi secara default	Snapshot digunakan?	Hasil enkripsi volume	Catatan
Diaktifkan	Ya, terenkripsi	Enkripsi otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, volume dienkripsi menggunakan kunci yang sama dengan snapshot sumber (konsol), atau kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default (CLI/API).

Pertimbangan tambahan

- Volume harus dilampirkan ke instance di Availability Zone yang sama.
- Volume siap digunakan hanya setelah mereka memasuki available negara bagian.
- Saat Anda membuat volume menggunakan konsol, gp3 adalah tipe volume default. Untuk alat baris perintah, API, dan SDK, gp2 adalah tipe volume default.
- Untuk menggunakan volume dengan instance yang berjalan di pos terdepan, Anda harus membuat volume pada pos terdepan yang sama dengan instance.
- Jika Anda membuat volume untuk digunakan dengan instance Windows, dan lebih besar dari 2048 GiB, pastikan Anda mengonfigurasi volume untuk menggunakan tabel partisi GPT. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan volume Amazon EBS](#) dan [dukungan Windows untuk disk yang lebih besar dari 2 TB](#).
- Volume juga dibuat secara tidak langsung dengan meluncurkan instans Amazon EC2. Baik AMI yang digunakan untuk meluncurkan instance, atau permintaan peluncuran instance itu sendiri dapat menyertakan pemetaan perangkat blok untuk volume Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memblokir pemetaan perangkat](#).

Console

Untuk membuat volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume dan kemudian pilih Buat volume.

3. (Outpost khusus pelanggan) Untuk OutpostARN, masukkan ARN tempat untuk membuat volume. AWS Outpost
4. Untuk Tipe volume, pilih tipe volume yang akan dibuat. Untuk informasi selengkapnya tentang jenis volume yang tersedia, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#).
5. Untuk Ukuran, masukkan ukuran volume, dalam satuan GiB. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan volume Amazon EBS](#).
6. (Untuk *io1*, *io2*, dan *gp3* hanya) Untuk IOPS, masukkan jumlah maksimum input/output operasi per detik (IOPS) yang harus disediakan volume.
7. (*gp3* Hanya untuk) Untuk Throughput, masukkan throughput yang harus disediakan volume, dalam MIB/s.
8. Untuk Zona Ketersediaan, pilih Zona Ketersediaan tempat pembuatan volume.
9. Untuk Snapshot ID, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk membuat volume kosong, pertahankan nilai default (Jangan buat volume dari snapshot).
 - Untuk membuat volume dari snapshot, pilih snapshot yang akan digunakan.
10. Jika Anda telah memilih snapshot, untuk tingkat inisialisasi Volume, Anda dapat menentukan tingkat inisialisasi volume secara opsional, di Mib/s, di mana blok snapshot akan diunduh dari Amazon S3 ke volume setelah pembuatan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume](#). Untuk menggunakan tingkat inisialisasi default atau pemulihan snapshot cepat (jika diaktifkan untuk snapshot yang dipilih), jangan tentukan tarif.
11. (*io1* dan *io2* hanya) Untuk mengaktifkan volume Amazon EBS Multi-Attach, pilih Aktifkan Multi-Lampirkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume EBS ke beberapa EC2 instans menggunakan Multi-Attach](#).
12. Atur status enkripsi untuk volume.
 - Jika akun Anda diaktifkan untuk [enkripsi secara default](#), enkripsi otomatis dan tidak dapat dinonaktifkan.
 - Jika Anda memilih snapshot terenkripsi, enkripsi otomatis dan tidak dapat dinonaktifkan.
 - Jika akun Anda tidak diaktifkan untuk [enkripsi secara default](#), dan Anda memilih snapshot yang tidak terenkripsi atau tidak memilih snapshot, enkripsi bersifat opsional.
13. (Opsional) Untuk menetapkan tag khusus ke volume, di bagian Tag, pilih Tambahkan tag, lalu masukkan kunci tag dan pasangan nilai.

14. Pilih Buat volume.
15. Untuk menggunakan volume, tunggu hingga mencapai `available` status lalu lampirkan ke instans Amazon EC2 di Availability Zone yang sama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).

AWS CLI

Untuk membuat volume

Gunakan perintah [create-volume](#). Contoh berikut membuat volume gp3 kosong dengan ukuran 100 GiB di Availability Zone yang ditentukan.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp3 \  
  --size 100 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

PowerShell

Untuk membuat volume

Gunakan [New-EC2Volume](#) cmdlet. Contoh berikut membuat volume gp3 kosong dengan ukuran 100 GiB di Availability Zone yang ditentukan.

```
New-EC2Volume `   
  -VolumeType gp3 `   
  -Size 100 `   
  -AvailabilityZone us-east-1a
```

Salin volume Amazon EBS

Anda dapat membuat point-in-time salinan instan volume Amazon EBS dalam Availability Zone yang sama. Salinan volume dimulai sebagai salinan titik waktu yang konsisten dengan crash dari volume sumber. Ini mencakup semua blok data yang ditulis ke volume sumber pada saat inisialisasi salinan volume dimulai. Salinan volume mendapatkan ID volume uniknya sendiri. Salinan volume dibuat segera dan dapat dilampirkan ke instans Amazon EC2 setelah mencapai status `available`. Menggunakan salinan volume, Anda dapat dengan cepat menyalin data produksi Anda untuk lingkungan pengujian dan pengembangan.

Inisialisasi

Salinan volume diinisialisasi setelah pembuatan. Selama inisialisasi, blok data disalin dari volume sumber dan ditulis ke salinan volume di latar belakang. Volume tetap dalam `initializing` keadaan sampai inisialisasi selesai.

Kinerja selama inisialisasi

Operasi penyalinan tidak mempengaruhi kinerja volume sumber. Anda dapat terus menggunakan volume sumber secara normal selama proses penyalinan. Volume yang disalin dapat diakses secara instan tanpa menunggu data disalin dari volume sumber. Salinan volume menyediakan akses instan ke data dengan latensi milidetik satu digit, namun latensi aktual dapat bervariasi tergantung pada jenis volume. Selama inisialisasi, salinan volume memberikan kinerja dasar yang sama dengan yang terendah dari tiga nilai berikut:

- 3.000 IOPS dan 125 MIB/s
- Kinerja yang disediakan untuk volume sumber
- Kinerja yang disediakan untuk salinan volume

Salinan volume dapat melebihi kinerja dasar ketika kriteria berikut terpenuhi:

1. Volume sumber dan salinan volume disediakan dengan lebih dari 3.000 IOPS dan 125 MIB/s.
2. Volume sumber memiliki kapasitas kinerja yang tidak digunakan (kinerja yang digerakkan kurang dari kinerja yang disediakan)

Misalnya, jika volume sumber disediakan dengan 10.000 IOPS dan beban kerja Anda saat ini hanya mendorong 5.000 IOPS, dan salinan volume disediakan dengan 10.000 IOPS, salinan volume dapat mencapai kinerja yang lebih tinggi dari kinerja dasar 3.000 IOPS selama inisialisasi dengan menggunakan 5.000 IOPS volume sumber yang tidak digunakan.

Durasi inisialisasi

Waktu yang diperlukan untuk menginisialisasi salinan volume tergantung pada ukuran data blok yang ditulis ke volume sumber pada saat membuat salinan volume. Salinan volume diinisialisasi atas dasar upaya terbaik, dengan pedoman umum berikut. Untuk 1 TiB pertama blok data, inisialisasi volume memakan waktu hingga 6 jam. Untuk setiap 1 TiB blok data berikutnya hingga 16 TiB, inisialisasi membutuhkan waktu 1,2 jam per TiB. Untuk data tertulis yang lebih besar dari 16 TiB, inisialisasi membutuhkan waktu 24 jam.

Pantau kemajuan inisialisasi

Anda dapat memantau kemajuan inisialisasi menggunakan [describe-volume-status](#) AWS CLI perintah atau Amazon EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau status inisialisasi volume Amazon EBS](#).

Enkripsi

Salinan volume terenkripsi secara otomatis dienkripsi dengan kunci KMS yang sama dengan volume sumber. Anda tidak dapat menyalin volume yang tidak terenkripsi.

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat membuat salinan dari volume sumber terenkripsi saja. Anda tidak dapat membuat salinan dari volume sumber yang tidak terenkripsi.
- Anda hanya dapat membuat satu salinan volume dari volume sumber pada satu waktu. Anda dapat membuat salinan berikutnya dari volume sumber yang sama hanya setelah salinan volume sebelumnya telah sepenuhnya diinisialisasi.
- Anda dapat memiliki maksimal 5 salinan volume dalam proses per Wilayah. Jika Anda melebihi kuota ini, Anda mendapatkan CopyVolumesLimitExceeded kesalahan. Anda dapat [meminta kenaikan kuota](#) jika diperlukan.
- Salinan volume harus dibuat di Availability Zone yang sama dengan volume sumber.
- Ukuran salinan volume harus sama dengan atau lebih besar dari ukuran volume sumber.
- Anda tidak dapat menyalin salinan volume saat sedang dibuat atau diinisialisasi.
- Untuk membuat salinan volume, volume sumber harus dalam in-use keadaan available atau, dan modifikasi volume harus dalam optimizing keadaan completed atau.
- Salinan volume tunduk pada akun dan penyimpanan Regional dan kuota IOPS yang sama dengan volume Amazon EBS biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [kuota Amazon EBS](#).
- Jika Anda menghapus volume sumber saat operasi penyalinan sedang berlangsung, operasi penyalinan masih selesai.
- Tag yang ditetapkan ke volume sumber tidak ditetapkan ke salinan volume.
- Anda tidak dapat membuat salinan dari volume di Outposts atau di Wavelength Zones.

Harga

Saat Anda memulai operasi penyalinan volume, Anda dikenakan biaya satu kali per GiB blok data yang ditulis ke salinan volume. Setelah salinan volume dibuat, itu dibebankan dengan cara yang sama seperti volume Amazon EBS lainnya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Salin volume

Gunakan salah satu metode berikut untuk menyalin volume Amazon EBS.

Console

Untuk menyalin volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Pada panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume yang akan disalin dan pilih Tindakan, Salin volume.
4. Untuk tipe Volume, pilih jenis volume untuk salinan. Jenis volume default adalah gp3.
5. Untuk Ukuran, masukkan ukuran untuk salinan volume, di GiBs. Ukuran harus sama dengan atau lebih besar dari ukuran volume sumber.
6. (*io1*, *io2*, dan *gp3* hanya) Untuk IOPS, masukkan jumlah maksimum input/output operasi per detik (IOPS) untuk salinan volume.
7. (*gp3* hanya) Untuk Throughput, masukkan throughput untuk salinan volume, dalam MiB/s.
8. (*io1* dan *io2* hanya) Untuk mengaktifkan salinan volume untuk Amazon EBS Multi-Attach, pilih Aktifkan Multi-Lampirkan.
9. (Opsional) Untuk menetapkan tag khusus ke salinan volume, di bagian Tag, pilih Tambahkan tag, lalu masukkan kunci tag dan pasangan nilai.
10. Pilih Salin volume.
11. Volume yang disalin memasuki *creating* status dan kemudian beralih ke *available* segera setelahnya. Anda kemudian dapat melampirkannya ke instans Amazon EC2 di Availability Zone yang sama.

AWS CLI

Untuk menyalin volume

Gunakan perintah [copy-volume](#).

Contoh berikut membuat salinan volume `vol-01234567890abcdef` dengan tipe `gp3` volume, ukuran `100` GiB, dan throughput MIB/s. `250`

```
aws ec2 copy-volumes \  
--source-volume-id vol-01234567890abcdef \  
--volume-type gp3 \  
--size 100 \  
--throughput 250
```

PowerShell

Untuk menyalin volume

Gunakan [Copy-EC2Volume](#)cmdlet.

Contoh berikut membuat salinan volume `vol-01234567890abcdef` dengan tipe `gp3` volume, ukuran `100` GiB, dan throughput MIB/s. `250`

```
Copy-EC2Volume `\  
-SourceVolumeId vol-01234567890abcdef `\  
-VolumeType gp3 `\  
-Size 100 `\  
-Throughput 250
```

Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2

Anda dapat melampirkan volume EBS yang tersedia pada satu atau beberapa instans yang berada dalam Zona Ketersediaan yang sama dengan volume tersebut.

Untuk informasi tentang menambahkan volume EBS ke instans Anda saat peluncuran, lihat [pemetaan perangkat pemblokiran instans](#).

Pertimbangan-pertimbangan

- Jumlah maksimum volume Amazon EBS yang dapat dilampirkan ke instans bergantung pada jenis instans. Jika Anda melebihi batas lampiran volume untuk jenis instans, permintaan lampiran gagal dengan `AttachmentLimitExceeded` kesalahan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batas volume instans](#).

- Anda dapat melampirkan volume ke instance yang berada di Availability Zone yang sama saja.
- Volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan dapat dilampirkan hingga 16 instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume EBS ke beberapa EC2 instans menggunakan Multi-Attach](#).
- Jika volume memiliki kode AWS Marketplace produk:
 - Anda dapat melampirkannya ke instance berhenti saja.
 - Anda harus berlangganan AWS Marketplace kode yang ada di volume.
 - Konfigurasi instans, seperti jenis dan sistem operasinya, harus mendukung AWS Marketplace kode tertentu. Misalnya, Anda tidak dapat mengambil volume dari instans Windows dan menempelkannya ke instans Linux.
 - AWS Marketplace kode disalin dari volume ke instance.
- Nama perangkat yang Anda tentukan ini digunakan oleh Amazon EC2. Driver perangkat blok dapat memasang perangkat dengan nama perangkat yang berbeda dari yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Nama perangkat untuk volume di instans Amazon EC2](#).
- Dalam beberapa kasus, volume selain volume yang melekat pada /dev/xvda atau /dev/sda dapat menjadi volume root untuk instance. Ini bisa terjadi jika Anda melampirkan volume root instance lain, atau volume yang dibuat dari snapshot volume root, ke instance dengan volume root yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Boot dari volume yang salah](#).
- Beberapa jenis contoh mendukung lebih dari satu kartu EBS. Anda dapat memilih kartu EBS untuk volume yang akan dilampirkan dengan menentukan indeks kartu EBS. Untuk contoh yang mendukung beberapa kartu EBS, lihat kartu [EBS](#).
 - Volume root Anda harus dilampirkan ke indeks 0 kartu EBS.
 - Untuk contoh yang mendukung beberapa kartu EBS, Jika Anda tidak menentukan indeks kartu EBS, volume Anda akan dilampirkan ke indeks kartu EBS. 0
 - Saat mengonfigurasi instans EC2 Anda untuk beban kerja berkinerja tinggi, penting untuk menyeimbangkan volume EBS di seluruh kartu EBS berdasarkan persyaratan kinerja, untuk menghindari batas kinerja pada kartu EBS mana pun.
 - Batas lampiran volume untuk jenis instans tersebar merata di setiap kartu EBS. Misalnya, pada instans EC2 yang mendukung lampiran 128 volume dengan 2 kartu EBS, setiap kartu EBS dapat mendukung lampiran hingga volume. 64 Jika Anda melebihi batas lampiran kartu EBS, permintaan gagal dengan CardAttachmentLimitExceeded kesalahan.

Console

Untuk melampirkan volume EBS ke sebuah instans

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume yang akan dilampirkan dan pilih Tindakan, Lampirkan volume.
4. Untuk Instans, masukkan ID instans atau pilih instans dari daftar opsi.
5. Untuk nama Perangkat, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk volume root, pilih nama perangkat yang diperlukan dari bagian Reserved for root volume pada daftar. Biasanya /dev/sda1 atau /dev/xvda untuk instance Linux tergantung pada AMI, atau /dev/sda1 untuk instance Windows.
 - Untuk volume data, pilih nama perangkat yang tersedia dari bagian Direkomendasikan untuk volume data dalam daftar.
 - Untuk menggunakan nama perangkat kustom, pilih Tentukan nama perangkat kustom, lalu masukkan nama perangkat yang akan digunakan.
6. Pilih Lampirkan volume.
7. Sambungkan ke instans dan pasang volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

AWS CLI

Untuk melampirkan volume EBS ke sebuah instans

Gunakan perintah [attach-volume](#). Contoh berikut melampirkan volume yang ditentukan ke instance yang ditentukan menggunakan nama perangkat yang ditentukan.

```
aws ec2 attach-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \  
  --device /dev/sdf
```

PowerShell

Untuk melampirkan volume EBS ke sebuah instans

Gunakan [Add-EC2Volume](#)cmdlet. Contoh berikut melampirkan volume yang ditentukan ke instance yang ditentukan menggunakan nama perangkat yang ditentukan.

```
Add-EC2Volume `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
  -Device /dev/sdf
```

Lampirkan volume EBS ke beberapa EC2 instans menggunakan Multi-Attach

Dengan Multi-Lampiran Amazon EBS, Anda dapat memasang satu volume SSD IOPS yang Tersedia (io1 atau io2) ke banyak instans yang berada dalam Zona Ketersediaan yang sama. Anda dapat memasang beberapa volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan ke suatu instans atau serangkaian instans. Setiap instans di mana volume terpasang memiliki izin baca dan tulis penuh untuk volume yang dibagikan. Multi-Lampiran membuat Anda mudah untuk mendapatkan ketersediaan aplikasi yang lebih tinggi dalam aplikasi yang mengelola operasi kerja yang dilakukan secara bersamaan.

Harga dan penagihan

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan Multi-Lampiran Amazon EBS. Anda dikenai biaya dengan tarif standar yang berlaku untuk volume SSD IOPS yang Tersedia (io1 dan io2). Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Pertimbangan dan batasan](#)
- [Kinerja untuk volume Amazon EBS Multi-Lampirkan](#)
- [Aktifkan Multi-Lampirkan untuk volume Amazon EBS](#)
- [Nonaktifkan Multi-Lampirkan untuk volume Amazon EBS](#)
- [Menggunakan NVMe reservasi dengan volume Amazon EBS Multi-Lampirkan yang diaktifkan](#)

Pertimbangan dan batasan

- Volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan dapat dilampirkan hingga 16 instans yang dibangun di [Sistem Nitro yang berada di Availability Zone](#) yang sama.

- Instans Linux mendukung Multi-Attach diaktifkan `io1` dan `io2` volume. Instans Windows hanya mendukung `io2` volume yang diaktifkan Multi-Attach.
- Jumlah maksimum volume Amazon EBS yang dapat dilampirkan ke instans bergantung pada tipe instans dan ukuran instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [batas volume instance](#).
- Multi-Lampiran didukung secara eksklusif pada Volume [SSD IOPS yang tersedia \(`io1` dan `io2`\)](#).
- Multi-Lampiran untuk volume `io1` hanya tersedia di Wilayah berikut: AS Timur (Virginia Utara), AS Barat (Oregon), dan Asia Pasifik (Seoul).

Multi-Lampiran untuk `io2` tersedia di semua Wilayah yang mendukung `io2`.

 Note

Untuk performa, konsistensi, dan daya tahan yang lebih baik dengan biaya lebih rendah, kami sarankan Anda menggunakan volume `io2`.

- Volume `io1` dengan Multi-Lampiran diaktifkan tidak didukung dengan [instans yang dibangun di atas Nitro System](#) yang mendukung protokol jaringan Scalable Reliable Datagram (SRD) saja. Untuk menggunakan Multi-Attach dengan jenis instance ini, Anda harus menggunakan `io2`.
- Sistem file standar, seperti XFS dan EXT4, tidak dirancang untuk diakses secara bersamaan oleh beberapa server, seperti EC2 instance. Anda harus menggunakan sistem file kluster untuk memastikan ketahanan dan keandalan data untuk beban kerja produksi Anda.
- `io2`Volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan mendukung I/O pagar. I/O protokol pagar mengontrol akses tulis di lingkungan penyimpanan bersama untuk menjaga konsistensi data. Aplikasi Anda harus memberikan urutan penulisan untuk instans terlampir untuk menjaga konsistensi data. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan NVMe reservasi dengan volume Amazon EBS Multi-Lampirkan yang diaktifkan](#).

`io1`Volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan tidak mendukung I/O pagar.

- Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan tidak dapat dibuat sebagai volume boot.
- Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan dapat dilampirkan ke satu pemetaan perangkat blok per instans.
- Multi-Lampirkan tidak dapat diaktifkan selama peluncuran instans menggunakan EC2 konsol Amazon atau `RunInstances` API.
- Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan yang memiliki masalah di lapisan infrastruktur Amazon EBS tidak tersedia untuk semua instans yang dipasang. Masalah di Amazon EC2 atau lapisan jaringan mungkin hanya memengaruhi beberapa instance terlampir.

- Tabel berikut menunjukkan dukungan modifikasi volume untuk volume **io1** dan **io2** dengan Multi-Lampiran diaktifkan setelah pembuatan.

	Volume io2	Volume io1
Mengubah tipe volume	x	x
Mengubah ukuran volume	✓	x
Mengubah IOPS yang tersedia	✓	x
Aktifkan Multi-Lampiran	✓ *	x
Nonaktifkan Multi-Lampiran	✓ *	x

* Anda tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Multi-Lampiran saat volume dilampirkan ke suatu instans.

- Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan dihapus pada saat pengakhiran instans jika instans terakhir yang dilampirkan diakhiri dan jika instans tersebut dikonfigurasi untuk menghapus volume pada saat pengakhiran. Jika volume terlampir ke banyak instans yang memiliki pengaturan pengakhiran saat pengakhiran yang berbeda dalam pemetaan perangkat blok volumenya, pengaturan pemetaan perangkat blok instans terakhir yang terlampir menentukan penghapusan pada perilaku pengakhiran.

Untuk memastikan penghapusan yang dapat diprediksi pada perilaku pengakhiran, aktifkan atau nonaktifkan penghapusan pada saat pengakhiran untuk semua instans tempat volume terpasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mempertahankan data saat instance dihentikan](#).

- Anda dapat memantau volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan menggunakan CloudWatch Metrik untuk volume Amazon EBS. Data digabungkan di semua instans yang terlampir. Anda tidak dapat memantau metrik untuk setiap instans yang terlampir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS](#).

Kinerja untuk volume Amazon EBS Multi-Lampirkan

Setiap instans yang dilampirkan mampu mendorong performa IOPS maksimum hingga performa maksimal yang tersedia dari volume. Namun, performa agregat dari semua instans yang terlampir tidak dapat melebihi performa maksimal yang tersedia dari volume. Jika permintaan instans yang terpasang untuk IOPS lebih tinggi dari volume IOPS yang Tersedia, volumenya tidak akan melebihi performa yang disediakan.

Misalnya, Anda membuat volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan `io2` dengan 80,000 IOPS yang Tersedia dan memasangnya ke instans `m7g.large` yang mendukung hingga 40,000 IOPS, dan `r7g.12xlarge` instans yang mendukung hingga 60,000 IOPS. Setiap instans dapat mendorong IOPS maksimum karena kurang dari volume IOPS yang tersedia sebesar 80,000. Namun, jika kedua instans mendorong I/O ke volume secara bersamaan, IOPS gabungannya tidak dapat melebihi kinerja IOPS yang disediakan volume. 80,000

Untuk mencapai kinerja yang konsisten, praktik terbaik adalah menyeimbangkan yang I/O didorong dari instans terlampir di seluruh sektor volume yang diaktifkan Multi-Attach.

Untuk informasi selengkapnya tentang kinerja IOPS untuk jenis EC2 instans Amazon, lihat jenis instans yang [dioptimalkan Amazon EBS](#) di EC2 Panduan Pengguna Amazon.

Aktifkan Multi-Lampirkan untuk volume Amazon EBS

Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan dapat dikelola dengan cara yang sama dengan pengelolaan volume Amazon EBS lainnya. Namun, untuk menggunakan fungsi Multi-Lampiran, Anda harus mengaktifkannya untuk volume.

Saat Anda membuat volume baru, Multi-Lampiran dinonaktifkan secara default. Anda dapat mengaktifkan Multi-Attach saat Anda membuat volume.

Anda juga dapat mengaktifkan Multi-Lampiran untuk volume `io2` setelah pembuatan, tetapi hanya jika volume tersebut tidak terhubung ke instans apa pun. Anda tidak dapat mengaktifkan Multi-Lampiran untuk volume `io1` setelah pembuatan.

Setelah mengaktifkan Multi-Lampiran untuk sebuah volume, Anda dapat melampirkan volume ke instans dengan cara yang sama seperti Anda melampirkan volume EBS lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).

Console

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran selama pembuatan volume

1. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih Buat Volume.
4. Untuk Tipe volume, pilih SSD IOPS yang Tersedia (**io1**) atau SSD IOPS yang Tersedia (**io2**).
5. Untuk Ukuran dan IOPS, pilih ukuran volume yang diperlukan dan jumlah IOPS untuk disediakan.
6. Untuk Zona Ketersediaan, pilih Zona Ketersediaan yang sama dengan lokasi instans.
7. Untuk Multi-Lampiran Amazon EBS, pilih Aktifkan Multi-Lampiran.
8. (Opsional) Untuk ID Snapshot, pilih snapshot tempat pembuatan volume.
9. Atur status enkripsi untuk volume.

Jika snapshot yang dipilih dienkripsi, atau jika akun Anda diaktifkan untuk [enkripsi secara default](#), enkripsi diaktifkan secara otomatis dan Anda tidak dapat menonaktifkannya. Anda dapat memilih kunci KMS untuk mengenkripsi volume.

Jika snapshot yang dipilih tidak dienkripsi dan akun Anda tidak diaktifkan untuk enkripsi secara default, enkripsi bersifat opsional. Untuk mengenkripsi volume, untuk Enkripsi, pilih Enkripsi volume ini lalu pilih kunci KMS yang akan digunakan untuk mengenkripsi volume.

Volume yang dienkripsi hanya dapat dilampirkan ke instans yang mendukung enkripsi Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi EBS Amazon](#).

10. (Opsional) Untuk menetapkan tanda kustom ke volume, di bagian Tanda, pilih Tambahkan tanda, lalu masukkan kunci tanda dan pasangan nilai.
11. Pilih Buat volume.

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

1. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume dan pilih Tindakan, Ubah Volume.

4. Untuk Multi-Lampiran Amazon EBS, pilih Aktifkan Multi-Lampiran.
5. Pilih Ubah.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran selama pembuatan volume

Gunakan perintah [create-volume](#) dengan opsi. `--multi-attach-enabled`

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type io2 \  
  --multi-attach-enabled \  
  --size 100 \  
  --iops 2000 \  
  --region us-west-2 \  
  --availability-zone us-west-2b
```

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

Gunakan perintah [modify-volume](#) dengan opsi. `--multi-attach-enabled`

```
aws ec2 modify-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --multi-attach-enabled
```

PowerShell

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran selama pembuatan volume

Gunakan [New-EC2Volume](#) cmdlet dengan parameter. `-MultiAttachEnabled`

```
New-EC2Volume `   
  -VolumeType io2 `   
  -MultiAttachEnabled $true `   
  -Size 100 `   
  -Iops 2000 `   
  -Region us-west-2 `   
  -AvailabilityZone us-west-2b
```

Untuk mengaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

Gunakan [Edit-EC2Volume](#) cmdlet dengan parameter. -MultiAttachEnabled

```
Edit-EC2Volume `  
-VolumeId vol-01234567890abcdef `  
-MultiAttachEnabled $true
```

Nonaktifkan Multi-Lampirkan untuk volume Amazon EBS

Anda dapat menonaktifkan Multi-Lampiran untuk volume io2 hanya jika dilampirkan ke tidak lebih dari satu instans.

Anda tidak dapat menonaktifkan Multi-Lampiran untuk volume io1 setelah pembuatan.

Console

Untuk menonaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

1. Buka EC2 konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume dan pilih Tindakan, Ubah Volume.
4. Untuk Multi-Lampiran Amazon EBS, hapus Aktifkan Multi-Lampiran.
5. Pilih Ubah.

AWS CLI

Untuk menonaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

Gunakan perintah [modify-volume](#) dengan opsi. -no-multi-attach-enabled

```
aws ec2 modify-volume \  
--volume-id vol-01234567890abcdef \  
--no-multi-attach-enabled
```

PowerShell

Untuk menonaktifkan Multi-Lampiran setelah pembuatan

Gunakan [Edit-EC2Volume](#) cmdlet dengan parameter. -MultiAttachEnabled

```
Edit-EC2Volume `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `
  -MultiAttachEnabled $false
```

Menggunakan NVMe reservasi dengan volume Amazon EBS Multi-Lampirkan yang diaktifkan

io2Volume yang diaktifkan Multi-Attach mendukung NVMe reservasi, yang merupakan seperangkat protokol pagar penyimpanan standar industri. Protokol ini memungkinkan Anda membuat dan mengelola reservasi yang mengontrol dan mengoordinasikan akses dari beberapa instans ke volume bersama. Reservasi digunakan oleh aplikasi penyimpanan bersama untuk memastikan konsistensi data.

Daftar Isi

- [Persyaratan](#)
- [Mengaktifkan dukungan untuk NVMe reservasi](#)
- [Perintah NVMe Reservasi yang Didukung](#)
- [Harga](#)

Persyaratan

NVMe reservasi hanya didukung dengan io2 volume yang diaktifkan Multi-Lampirkan. Volume dengan Multi-Lampiran diaktifkan hanya dapat dilampirkan ke instans yang dibangun di Nitro system.

NVMe reservasi didukung dengan sistem operasi berikut:

- SUSE Linux Enterprise 12 SP3 dan yang lebih baru
- RHEL 8.3 dan yang lebih baru
- Amazon Linux 2 dan yang lebih baru
- Windows Server 2016 dan setelahnya

Note

Untuk Windows Server yang didukung AMIs tertanggal 2023.09.13 dan yang lebih baru, driver yang diperlukan NVMe disertakan. Untuk sebelumnya AMIs, Anda harus memperbarui

ke NVMe driver versi 1.5.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [AWS NVMe driver](#).

Jika Anda menggunakan EC2 Launch v2 untuk menginisialisasi disk Anda, Anda harus meng-upgrade ke versi 2.0.1521 atau yang lebih baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan agen EC2 Launch v2](#).

Mengaktifkan dukungan untuk NVMe reservasi

Support untuk NVMe reservasi diaktifkan secara default untuk semua io2 volume yang diaktifkan Multi-Attach yang dibuat setelah 18 September 2023.

Untuk mengaktifkan dukungan NVMe reservasi untuk io2 volume yang ada yang dibuat sebelum 18 September 2023, Anda harus melepaskan semua instance dari volume dan kemudian memasang kembali instans yang diperlukan. Semua lampiran yang dibuat setelah melepaskan semua instance akan mengaktifkan reservasi. NVMe

Perintah NVMe Reservasi yang Didukung

Amazon EBS mendukung perintah NVMe Reservasi berikut:

Registrasi Reservasi

Mendaftarkan, membatalkan pendaftaran, atau mengganti kunci reservasi. Kunci registrasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengautentikasi sebuah instans. Mendaftarkan kunci reservasi dengan volume menciptakan kaitan antara instans dan volume. Anda harus mendaftarkan instans dengan volume sebelum instans itu dapat memperoleh reservasi.

Pemerolehan Reservasi

Memperoleh reservasi pada volume, mendahului reservasi yang disimpan di namespace, dan membatalkan reservasi yang disimpan pada volume. Jenis reservasi berikut dapat diperoleh:

- Tulis Reservasi Eksklusif
- Reservasi Akses Eksklusif
- Tulis Eksklusif - Hanya Reservasi Pendaftar
- Akses Eksklusif - Reservasi Khusus Pendaftar
- Tulis Eksklusif - Reservasi Semua Pendaftar
- Akses Eksklusif - Reservasi Semua Pendaftar

Rilis Reservasi

Merilis atau menghapus reservasi yang disimpan pada volume.

Laporan Reservasi

Menjelaskan status pendaftaran dan reservasi volume.

Harga

Tidak ada biaya tambahan untuk mengaktifkan dan menggunakan Multi-Lampiran.

Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan

Setelah Anda melampirkan volume Amazon EBS ke instans, volume tersebut akan ditampilkan sebagai perangkat pemblokiran. Anda dapat memformat volume dengan sembarang sistem file lalu memasangnya. Setelah Anda menyediakan volume EBS untuk digunakan, Anda dapat mengaksesnya dengan cara yang sama seperti Anda mengakses volume lainnya. Setiap data yang ditulis pada sistem file ini ditulis ke volume EBS dan terlihat untuk aplikasi yang menggunakan perangkat tersebut.

Anda dapat mengambil foto volume EBS untuk tujuan pencadangan atau menggunakannya sebagai dasar saat Anda membuat volume lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Jika volume EBS yang Anda persiapkan untuk digunakan lebih besar dari 2 TiB, Anda harus menggunakan skema partisi GPT untuk mengakses seluruh volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan volume Amazon EBS](#).

Instans Linux

Format dan pasang volume yang terpasang

Misalkan, Anda memiliki instans EC2 dengan volume EBS untuk perangkat root, `/dev/xvda`, dan bahwa Anda baru saja melampirkan volume EBS kosong pada instans menggunakan `/dev/sdf`. Gunakan prosedur berikut untuk membuat volume baru terpasang tersedia untuk digunakan.

Untuk memformat dan memasang volume EBS di Linux

1. Connect ke instans Anda dengan menggunakan SSH. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Linux Anda](#).
2. Perangkat dapat dilampirkan ke instans dengan nama perangkat yang berbeda dengan yang Anda tentukan dalam pemetaan perangkat blok. Untuk informasi selengkapnya, lihat [nama](#)

[perangkat di instance Linux](#). Gunakan perintah `lsblk` untuk melihat perangkat disk yang tersedia dan titik pemasangannya (jika ada) untuk membantu Anda menentukan nama perangkat yang tepat untuk digunakan. Output dari `lsblk` menghapus prefiks `/dev/` dari jalur perangkat lengkap.

Berikut ini adalah contoh output untuk instance yang dibangun di atas [Sistem Nitro](#), yang mengekspos volume EBS sebagai NVMe perangkat blok. Perangkat root adalah `/dev/nvme0n1`, yang memiliki dua partisi bernama `nvme0n1p1` dan `nvme0n1p128`. Volume yang terlampir adalah `/dev/nvme1n1`, yang tidak memiliki partisi dan belum dipasang.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1       259:0    0   10G  0 disk
nvme0n1       259:1    0    8G  0 disk
-nvme0n1p1    259:2    0    8G  0 part /
-nvme0n1p128  259:3    0    1M  0 part
```

Berikut ini instans output untuk instans T2. Perangkat root adalah `/dev/xvda`, yang memiliki satu partisi bernama `xvda1`. Volume yang terlampir adalah `/dev/xvdf`, yang tidak memiliki partisi dan belum dipasang.

```
[ec2-user ~]$ lsblk
NAME     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda     202:0    0    8G  0 disk
-xvda1   202:1    0    8G  0 part /
xvdf     202:80   0   10G  0 disk
```

3. Tentukan apakah ada sistem file pada volume. Volume baru adalah perangkat blok mentah, dan Anda harus membuat sistem file di dalamnya sebelum Anda dapat memasang dan menggunakannya. Volume yang dibuat dari snapshot mungkin sudah memiliki sistem file; jika Anda membuat sistem file baru di atas sistem file yang sudah ada, operasi akan menimpa data Anda.

Gunakan salah satu atau kedua metode berikut untuk menentukan apakah ada sistem file pada volume:

- Gunakan perintah `file -s` untuk mendapatkan informasi tentang perangkat spesifik, seperti tipe sistem file-nya. Jika output menunjukkan hanya data, seperti pada contoh output berikut, tidak ada sistem file di perangkat

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvdf
```

```
/dev/xvdf: data
```

Jika perangkat memiliki sistem file, perintah akan menampilkan informasi tentang jenis sistem file. Misalnya, output berikut menunjukkan perangkat root dengan sistem file XFS.

```
[ec2-user ~]$ sudo file -s /dev/xvda1
/dev/xvda1: SGI XFS filesystem data (blksz 4096, inosz 512, v2 dirs)
```

- Gunakan perintah `lsblk -f` untuk mendapatkan informasi tentang semua perangkat yang terlampir pada instans.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -f
```

Misalnya, output berikut menunjukkan bahwa ada tiga perangkat yang dilampirkan ke instans —`nvme1n1`, `nvme0n1`, dan `nvme2n1`. Kolom pertama mencantumkan perangkat dan partisi mereka. Kolom FSTYPE menunjukkan jenis sistem file untuk setiap perangkat. Jika kolom kosong untuk perangkat tertentu, itu berarti perangkat tidak memiliki sistem file. Dalam hal ini, perangkat `nvme1n1` dan partisi `nvme0n1p1` pada perangkat `nvme0n1` keduanya diformat menggunakan sistem file XFS, sedangkan perangkat `nvme2n1` dan partisi `nvme0n1p128` pada perangkat `nvme0n1` tidak memiliki sistem file.

```
NAME      FSTYPE LABEL UUID                                MOUNTPPOINT
nvme1n1           xfs    7f939f28-6dcc-4315-8c42-6806080b94dd
nvme0n1
##nvme0n1p1 xfs      / 90e29211-2de8-4967-b0fb-16f51a6e464c  /
##nvme0n1p128
nvme2n1
```

Jika output dari perintah ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem file pada perangkat, Anda harus membuatnya.

4. (Bersyarat) Jika Anda menemukan bahwa ada sistem file pada perangkat di langkah sebelumnya, lewati langkah ini. Jika Anda memiliki volume kosong, gunakan perintah `mkfs -t` untuk membuat sistem file pada volume.

 Warning

Jangan gunakan perintah ini jika Anda memasang volume yang sudah memiliki data di dalamnya (misalnya, volume yang dibuat dari snapshot). Jika tidak, Anda akan memformat volume dan menghapus data yang ada.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkfs -t xfs /dev/xvdf
```

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa `mkfs.xfs` tidak ditemukan, gunakan perintah berikut untuk menginstal alat XFS, lalu ulangi perintah sebelumnya:

```
[ec2-user ~]$ sudo yum install xfsprogs
```

- Gunakan perintah `mkdir` untuk membuat direktori titik pasang untuk volume. Titik pasang adalah tempat volume berada di struktur sistem file dan tempat Anda membaca serta menulis file setelah Anda memasang volume. Contoh berikut membuat direktori yang bernama `/data`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir /data
```

- Pasang volume atau partisi pada direktori titik pemasangan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

Jika volume tidak memiliki partisi, gunakan perintah berikut dan tentukan nama perangkat untuk memasang seluruh volume.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf /data
```

Jika volume memiliki partisi, gunakan perintah berikut dan tentukan nama partisi untuk memasang partisi.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount /dev/xvdf1 /data
```

- Tinjaulah izin file untuk pemasangan volume baru Anda untuk memastikan bahwa pengguna dan aplikasi Anda dapat menulis ke volume. Untuk informasi selengkapnya tentang izin file, lihat [Keamanan file](#) di Proyek Dokumentasi Linux.

8. Titik pemasangan tidak dipertahankan secara otomatis setelah melakukan boot ulang instans Anda. Untuk memasang volume EBS ini secara otomatis setelah reboot, ikuti prosedur selanjutnya.

Otomatis memasang volume yang terlampir setelah boot ulang

Untuk memasang volume EBS yang terlampir pada setiap boot ulang sistem, tambahkan entri untuk perangkat ke file `/etc/fstab` Anda.

Anda dapat menggunakan nama perangkat, seperti `/dev/xvdf`, di `/etc/fstab`, tetapi sebaiknya gunakan pengidentifikasi yang unik universal (UUID) 128-bit. Nama perangkat dapat berubah, tetapi UUID tetap ada selama masa paruh. Dengan menggunakan UUID, Anda mengurangi kemungkinan sistem menjadi tidak dapat diaktifkan setelah konfigurasi ulang perangkat keras. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Petakan volume Amazon EBS ke nama NVMe perangkat](#).

Untuk otomatis memasang volume yang terlampir setelah boot ulang

1. (Opsional) Buat cadangan dari file `/etc/fstab` Anda yang dapat digunakan jika Anda secara tidak sengaja menghancurkan atau menghapus file ini saat mengedit.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
```

2. Gunakan perintah `blkid` untuk menemukan UUID perangkat. Buat catatan UUID perangkat yang ingin Anda pasang setelah boot ulang. Anda akan membutuhkannya dalam langkah berikut.

Misalnya, perintah berikut menunjukkan bahwa ada dua perangkat yang dipasang ke instance, dan ini menunjukkan UUIDs untuk kedua perangkat.

```
[ec2-user ~]$ sudo blkid
/dev/xvda1: LABEL="/" UUID="ca774df7-756d-4261-a3f1-76038323e572" TYPE="xfs"
PARTLABEL="Linux" PARTUUID="02dcd367-e87c-4f2e-9a72-a3cf8f299c10"
/dev/xvdf: UUID="aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae" TYPE="xfs"
```

Untuk Ubuntu 18.04, gunakan perintah `lsblk`.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk -o +UUID
```

3. Buka file `/etc/fstab` menggunakan editor teks, seperti nano atau vim.

```
[ec2-user ~]$ sudo vim /etc/fstab
```

4. Tambahkan entri berikut ke `/etc/fstab` untuk memasang perangkat di titik pemasangan yang ditentukan. Kolom tersebut adalah nilai UUID yang dikembalikan oleh `blkid` (atau `lsblk` untuk Ubuntu 18.04), titik pemasangan, sistem file, dan opsi pemasangan sistem file yang direkomendasikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang bidang yang diperlukan, jalankan `man fstab`. Untuk membuka `fstab` manual.

Pada contoh berikut, kami memasang perangkat dengan UUID `aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae` ke titik pemasangan `/data` dan kami menggunakan sistem file `xfs`. Kami juga menggunakan `defaults` dan `nofail` Bendera. Kami tentukan `0` untuk mencegah agar sistem file tidak dibuang, dan kami tentukan `2` untuk menunjukkan bahwa itu adalah perangkat non-root.

```
UUID=aebf131c-6957-451e-8d34-ec978d9581ae /data xfs defaults,nofail 0 2
```

Note

Jika Anda pernah melakukan boot pada instans Anda tanpa melampirkan volume ini (misalnya, setelah memindahkan volume ke instans lain), opsi pemasangan `nofail` memungkinkan instans di-boot meskipun terdapat kesalahan saat memasang volume. Derivatif Debian, termasuk versi Ubuntu yang lebih awal dari 16.04, juga harus menambahkan opsi pemasangan `nobootwait`.

5. Untuk memverifikasi bahwa entri Anda bekerja, jalankan perintah berikut untuk melepas perangkat, kemudian memasang semua sistem file di `/etc/fstab`. Jika tidak ada kesalahan, file `/etc/fstab` akan baik-baik saja dan sistem file Anda akan memasangkannya secara otomatis setelah di-boot ulang.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount /data  
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Jika Anda menerima pesan kesalahan, atasi kesalahan dalam file.

 Warning

Kesalahan dalam file `/etc/fstab` dapat membuat sistem tidak dapat di-boot. Jangan mematikan sistem yang memiliki kesalahan di `/etc/fstab` file Anda.

Jika Anda tidak yakin bagaimana cara memperbaiki kesalahan di `/etc/fstab` dan Anda telah membuat file cadangan di langkah pertama prosedur ini, Anda dapat memulihkan dari file cadangan menggunakan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Instans Windows

Gunakan salah satu metode berikut untuk membuat volume tersedia pada instance Windows.

PowerShell

Untuk membuat semua volume EBS dengan partisi mentah tersedia untuk digunakan dengan Windows PowerShell

1. Masuk ke instans Windows menggunakan Remote Desktop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Windows Anda](#).
2. Pada taskbar, buka menu Start, dan pilih Windows. PowerShell
3. Gunakan serangkaian PowerShell perintah Windows yang disediakan dalam PowerShell prompt yang dibuka. Skrip tersebut melakukan tindakan-tindakan berikut ini secara default:
 1. Menghentikan HWDetection layanan Shell.
 2. Melakukan enumerasi disk yang gaya partisinya mentah.
 3. Membuat partisi baru yang mencakup ukuran maksimum yang akan didukung oleh disk dan jenis partisi.
 4. Menetapkan huruf drive yang tersedia.
 5. Memformat sistem file sebagai NTFS dengan label sistem file yang ditentukan.
 6. Memulai HWDetection layanan Shell lagi.

```
Stop-Service -Name ShellHWDetection
Get-Disk | Where PartitionStyle -eq 'raw' | Initialize-Disk -PartitionStyle MBR
- PassThru | New-Partition -AssignDriveLetter -UseMaximumSize | Format-Volume -
FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel "Volume Label" -Confirm:$false
Start-Service -Name ShellHWDetection
```

DiskPart command line tool

Untuk membuat volume EBS tersedia untuk digunakan dengan alat baris DiskPart perintah

1. Masuk ke instans Windows menggunakan Remote Desktop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Windows Anda](#).
2. Tentukan nomor disk yang ingin Anda sediakan:
 1. Buka menu Start, dan pilih Windows PowerShell.
 2. Gunakan Cmdlet Get-Disk untuk mengambil daftar disk yang tersedia.
 3. Dalam output perintah, perhatikan Nomor yang sesuai dengan disk yang Anda sediakan.
3. Buat file skrip untuk menjalankan DiskPart perintah:
 1. Buka menu Start, dan pilih File Explorer.
 2. Arahkan ke direktori, seperti C:\, untuk menyimpan file skrip.
 3. Pilih atau klik kanan ruang kosong di dalam folder untuk membuka kotak dialog, posisikan kursor di atas Baru untuk mengakses menu konteks, lalu pilih Dokumen Teks.
 4. Beri nama file teks `diskpart.txt`.
4. Tambahkan perintah berikut ke file skrip. Anda mungkin perlu memodifikasi nomor disk, jenis partisi, label volume, dan huruf drive. Skrip tersebut melakukan tindakan-tindakan berikut ini secara default:
 1. Memilih disk 1 untuk modifikasi.
 2. Mengonfigurasi volume untuk menggunakan struktur partisi master boot record (MBR).
 3. Memformat volume sebagai volume NTFS.
 4. Mengatur label volume.
 5. Menetapkan volume huruf drive.

 Warning

Jika Anda memasang volume yang sudah memiliki data, jangan memformat ulang volume atau Anda akan menghapus data yang ada.

```
select disk 1
attributes disk clear readonly
online disk noerr
convert mbr
create partition primary
format quick fs=ntfs label="volume_label"
assign letter="drive_letter"
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sintaks dan parameter DiskPart](#).

5. Buka prompt perintah, arahkan ke folder tempat skrip berada, dan jalankan perintah berikut agar volume tersedia untuk digunakan pada disk yang ditentukan:

```
C:\> diskpart /s diskpart.txt
```

Disk Management utility


Untuk menjadikan volume EBS tersedia untuk digunakan dengan alat baris perintah DiskPart

1. Masuk ke instans Windows menggunakan Remote Desktop. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Connect ke instans Windows Anda](#).
2. Mulai utilitas Manajemen Disk. Pada bilah tugas, buka menu konteks (klik kanan) untuk logo Windows dan pilih Manajemen Disk.

 Note

Di Windows Server 2008, pilih Mulai, Alat Administratif, Manajemen Komputer, Manajemen Disk.

3. Buat volume menjadi online. Di panel bawah, buka menu konteks (klik kanan) untuk panel kiri untuk disk untuk volume EBS. Pilih Online.




4. (Syarat) Jika disk tidak diinisialisasi, Anda harus menginisialisasinya sebelum Anda dapat menggunakannya. Jika disk sudah diinisialisasi, lewati langkah ini.

 Warning


Jika Anda memasang volume yang sudah memiliki data di dalamnya (misalnya, set data publik, atau volume yang Anda buat dari snapshot), jangan memformat ulang volume atau data yang ada akan terhapus.

Jika disk tidak diinisialisasi, lakukan inisialisasi sebagai berikut:


1. Buka menu konteks (klik kanan) untuk panel kiri untuk disk dan pilih Inisialisasi Disk.




2. Di kotak dialog Inisialisasi Disk, pilih gaya partisi dan pilih OKE.




5. Buka menu konteks (klik kanan) untuk panel kanan untuk disk dan pilih Volume Sederhana Baru.



6. Di Wizard Volumes Sederhana Baru, pilih Berikutnya.



7. Jika Anda ingin mengubah nilai maksimum default, tentukan Ukuran volume sederhana dalam MB, lalu pilih Berikutnya.



The screenshot shows the 'Specify Volume Size' step of the 'New Simple Volume Wizard'. The window title is 'New Simple Volume Wizard' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the section is titled 'Specify Volume Size' with a subtitle 'Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes.' The main area contains three rows of information: 'Maximum disk space in MB:' with the value '102397', 'Minimum disk space in MB:' with the value '8', and 'Simple volume size in MB:' with a text box containing '102397' and a spinner control to its right. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

New Simple Volume Wizard

Specify Volume Size
Choose a volume size that is between the maximum and minimum sizes.


Maximum disk space in MB: 102397

Minimum disk space in MB: 8

Simple volume size in MB: 102397

< Back Next > Cancel

8. Tentukan huruf drive yang disukai, jika perlu, di dalam menu dropdown Tetapkan huruf drive berikut, lalu pilih Berikutnya.



The screenshot shows the 'Assign Drive Letter or Path' step of the 'New Simple Volume Wizard'. The window title is 'New Simple Volume Wizard' with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the section is titled 'Assign Drive Letter or Path' with a subtitle 'For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.' The main area contains three radio button options: 'Assign the following drive letter:' (selected), 'Mount in the following empty NTFS folder:', and 'Do not assign a drive letter or drive path'. The 'Assign the following drive letter:' option has a dropdown menu showing 'D'. The 'Mount in the following empty NTFS folder:' option has a text box and a 'Browse...' button. At the bottom, there are three buttons: '< Back', 'Next >' (highlighted with a blue border), and 'Cancel'.

New Simple Volume Wizard

Assign Drive Letter or Path
For easier access, you can assign a drive letter or drive path to your partition.


☒ Assign the following drive letter: D

☐ Mount in the following empty NTFS folder: Browse...

☐ Do not assign a drive letter or drive path


< Back Next > Cancel

9. Tentukan Label Volume dan sesuaikan pengaturan default seperlunya, lalu pilih Berikutnya.



The screenshot shows the 'New Simple Volume Wizard' dialog box, specifically the 'Format Partition' step. The title bar reads 'New Simple Volume Wizard' with a close button (X) on the right. Below the title, the section is titled 'Format Partition' with a subtitle: 'To store data on this partition, you must format it first.' The main content area contains the instruction: 'Choose whether you want to format this volume, and if so, what settings you want to use.' There are two radio button options: 'Do not format this volume' (unselected) and 'Format this volume with the following settings:' (selected). Under the selected option, there are three settings: 'File system:' set to 'NTFS' (dropdown), 'Allocation unit size:' set to 'Default' (dropdown), and 'Volume label:' set to 'New Volume' (text input). Below these are two checkboxes: 'Perform a quick format' (checked) and 'Enable file and folder compression' (unchecked). At the bottom right, there are three buttons: '< Back' (disabled), 'Next >' (active/highlighted), and 'Cancel' (disabled).

10. Tinjau pengaturan Anda, lalu pilih Selesai untuk menerapkan modifikasi dan tutup wizard Volume Sederhana Baru.



Melihat informasi tentang volume Amazon EBS

Anda dapat melihat informasi deskriptif tentang volume EBS Anda. Misalnya, Anda dapat melihat informasi tentang semua volume di Wilayah tertentu atau melihat informasi terperinci tentang satu volume, termasuk ukurannya, jenis volume, apakah volume dienkrpsi, kunci KMS mana yang digunakan untuk mengenkripsi volume, dan contoh spesifik yang dilampirkan volume.

Anda dapat memperoleh informasi tambahan tentang volume EBS Anda, seperti berapa banyak ruang disk yang tersedia, dari sistem operasi pada instans.

Daftar Isi

- [Lihat informasi volume](#)
- [Status volume](#)
- [Lihat metrik volume](#)
- [Lihat ruang disk kosong](#)

Lihat informasi volume

Anda dapat melihat informasi tentang volume EBS Anda.

Console

Untuk melihat informasi tentang volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Untuk mengurangi daftar, Anda dapat memfilter volume menggunakan tanda dan atribut volume. Pilih bidang filter, pilih atribut tanda atau volume, lalu pilih nilai filter.
4. Untuk melihat informasi lebih lanjut tentang volume, pilih ID.

Untuk melihat volume EBS yang dilampirkan ke sebuah instance

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.
3. Pilih instans.
4. Pada tab Penyimpanan, bagian Perangkat blok mencantumkan volume yang dilampirkan ke instans. Untuk melihat informasi tentang volume tertentu, pilih ID-nya di kolom ID Volume.

Amazon EC2 Global View

Anda dapat menggunakan [Amazon EC2 Global View](#) untuk melihat volume Anda di semua Wilayah yang mengaktifkan AWS akun Anda.

Untuk mendapatkan ringkasan volume EBS Anda di semua Wilayah

1. [Buka konsol Amazon EC2 Global View di https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/rumah.](https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/rumah)
2. Pada tab Region explorer, di bawah Ringkasan, periksa jumlah sumber daya untuk Volume, yang mencakup jumlah volume dan jumlah Wilayah. Klik teks yang digarisbawahi untuk melihat bagaimana jumlah volume tersebar di seluruh Wilayah.
3. Pada tab Pencarian global, pilih filter klien Jenis sumber daya = Volume. Anda dapat memfilter hasil lebih lanjut dengan menentukan Wilayah atau tag.

AWS CLI

Untuk melihat informasi tentang volume EBS

Gunakan perintah [describe-volumes](#). Contoh berikut menghitung volume di Wilayah saat ini.

```
aws ec2 describe-volumes --query "length(Volumes[*])"
```

Contoh berikut mencantumkan volume yang dilampirkan pada contoh yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters "Name=attachment.instance-id,Values=i-1234567890abcdef0" \
  --query Volumes[*].VolumeId \
  --output text
```

Contoh berikut menjelaskan volume yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-volumes --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "Volumes": [
    {
      "Iops": 3000,
      "VolumeType": "gp3",
      "MultiAttachEnabled": false,
      "Throughput": 125,
      "Operator": {
        "Managed": false
      },
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "Size": 8,
      "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
      "AvailabilityZone": "us-west-2b",
      "State": "in-use",
      "CreateTime": "2024-05-17T23:23:00.400000+00:00",
      "Attachments": [
        {
          "DeleteOnTermination": true,
          "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
          "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
```

```

        "Device": "/dev/xvda",
        "State": "attached",
        "AttachTime": "2024-05-17T23:23:00+00:00"
    }
],
    "Encrypted": false
}
]
}

```

PowerShell

Untuk melihat informasi tentang volume EBS

Gunakan [Get-EC2Volume](#) cmdlet. Contoh berikut menghitung volume di Wilayah saat ini.

```
(Get-EC2Volume).Count
```

Contoh berikut mencantumkan volume yang dilampirkan pada contoh yang ditentukan.

```
(Get-EC2Volume `
    -Filters @{Name="attachment.instance-id";Values="i-1234567890abcdef0"}).VolumeId
```

Contoh berikut menjelaskan volume yang ditentukan.

```
Get-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Berikut ini adalah output contoh.

```

Attachments      : {i-1234567890abcdef0}
AvailabilityZone  : us-west-2b
CreateTime       : 5/17/2024 11:23:00 PM
Encrypted        : False
FastRestored     : False
Iops             : 3000
KmsKeyId         :
MultiAttachEnabled : False
Operator         : Amazon.EC2.Model.OperatorResponse
OutpostArn       :
Size            : 8
SnapshotId       : snap-0abcdef1234567890
SseType          :

```

```

State      : in-use
Tags       : {}
Throughput : 125
VolumeId   : vol-01234567890abcdef
VolumeType : gp3


```

Status volume

Status volume menjelaskan ketersediaan volume Amazon EBS. Anda dapat melihat status volume di kolom Status pada halaman Volume di konsol, atau dengan menggunakan [perintah AWS CLI](#) [deskripsikan](#) volume.

Volume Amazon EBS bertransisi melalui status yang berbeda dari saat dibuat hingga dihapus.

Ilustrasi berikut menunjukkan transisi antara status volume. Anda dapat membuat volume dari snapshot Amazon EBS atau membuat volume kosong. Saat Anda membuat volume, itu memasuki `creating` status. Setelah volume siap digunakan, ia memasuki `available` keadaan. Anda dapat melampirkan volume yang tersedia ke instance di Availability Zone yang sama dengan volume. Anda harus melepaskan volume sebelum Anda dapat melampirkannya ke instance lain atau menghapusnya. Anda dapat menghapus volume saat Anda tidak lagi membutuhkannya.



Tabel berikut merangkum status volume.

Status	Deskripsi
creating	Volume sedang dibuat.

Status	Deskripsi
available	Volume tidak terlampir pada suatu instans.
in-use	Volume terlampir pada suatu instans.
deleting	Volume sedang dihapus.
deleted	Volume dihapus.
error	Perangkat keras dasar yang terkait dengan volume EBS Anda gagal, dan data yang terkait dengan volume tidak dapat dipulihkan. Untuk informasi tentang cara mengembalikan volume atau memulihkan data pada volume, lihat Mengapa volume EBS saya memiliki status “kesalahan”? .

Lihat metrik volume

Anda bisa mendapatkan informasi tambahan tentang volume EBS Anda dari Amazon CloudWatch. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS](#).

Lihat ruang disk kosong

Anda dapat memperoleh informasi tambahan tentang volume EBS Anda, seperti berapa banyak ruang disk yang tersedia, dari sistem operasi pada instans.

Instans Linux

Gunakan `df -hT` perintah dan tentukan nama perangkat:

```
[ec2-user ~]$ df -hT /dev/xvda1
Filesystem      Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      xfs       8.0G  1.2G  6.9G  15% /
```

Instans Windows

Anda dapat melihat ruang disk kosong dengan membuka File Explorer dan memilih PC ini.

Anda juga dapat melihat ruang kosong disk menggunakan perintah `dir` dan memeriksa baris terakhir dari output:


```

C:\> dir C:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 68C3-8081

Directory of C:\

03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          .
03/25/2018  02:10 AM    <DIR>          ..
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Contacts
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Desktop
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Documents
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Downloads
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Favorites
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Links
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Music
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Pictures
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Saved Games
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Searches
03/25/2018  03:47 AM    <DIR>          Videos
               0 File(s)                0 bytes
              13 Dir(s)  18,113,662,976 bytes free

```

Anda juga dapat melihat ruang kosong disk menggunakan perintah `fsutil` berikut:

```

C:\> fsutil volume diskfree C:
Total # of free bytes           : 18113204224
Total # of bytes                : 32210153472
Total # of avail free bytes     : 18113204224

```

Tip

Anda juga dapat menggunakan CloudWatch agen untuk mengumpulkan metrik penggunaan ruang disk dari instans Amazon EC2 tanpa menghubungkan ke instans. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat file konfigurasi CloudWatch agen](#) dan [Menginstal CloudWatch agen](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon. Jika Anda perlu memantau penggunaan ruang disk untuk beberapa instance, Anda dapat menginstal dan mengonfigurasi CloudWatch agen pada instance tersebut menggunakan Systems Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal CloudWatch agen menggunakan Systems Manager](#).

Ubah volume Amazon EBS menggunakan operasi Volume Elastis

Dengan Volume Elastis Amazon EBS, Anda dapat meningkatkan ukuran volume, mengubah tipe volume, atau menyesuaikan performa volume EBS Anda. Jika instans Anda mendukung Volume Elastis, Anda dapat melakukannya tanpa melepas volume atau memulai ulang instans tersebut. Hal ini memungkinkan Anda untuk terus menggunakan aplikasi Anda saat perubahan berlaku.

Tidak ada biaya untuk mengubah konfigurasi volume. Anda dikenakan biaya untuk konfigurasi volume baru setelah modifikasi volume dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman [Harga Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Batasan](#)
- [Persyaratan untuk modifikasi volume Amazon EBS](#)
- [Minta modifikasi volume Amazon EBS](#)
- [Pantau kemajuan modifikasi volume Amazon EBS](#)
- [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#)

Pertimbangan-pertimbangan

- Setelah Anda memulai modifikasi volume, Anda harus menunggu modifikasi itu mencapai `completed` status sebelum Anda dapat memulai modifikasi lain untuk volume yang sama. Anda dapat memodifikasi volume hingga empat kali dalam periode 24 jam bergulir, selama volume dalam `available` status `in-use` atau, dan semua modifikasi sebelumnya untuk volume tersebut `completed`. Jika Anda melebihi batas ini, Anda mendapatkan pesan kesalahan yang menunjukkan kapan Anda dapat melakukan modifikasi berikutnya.
- Modifikasi volume dilakukan dengan upaya terbaik, dan dapat memakan waktu dari beberapa menit hingga beberapa jam untuk menyelesaikannya, tergantung pada konfigurasi volume yang diminta. Biasanya, volume 1-TiB dapat memakan waktu hingga enam jam untuk dimodifikasi. Namun, waktu tidak selalu berskala linier dengan ukuran volume - volume yang lebih besar mungkin membutuhkan waktu lebih sedikit, dan volume yang lebih kecil mungkin membutuhkan lebih banyak waktu.
- Peningkatan ukuran berlaku setelah modifikasi volume mencapai `optimizing` keadaan, yang biasanya memakan waktu beberapa detik.

- Waktu modifikasi bertambah untuk volume yang tidak diinisialisasi sepenuhnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan](#).
- Jika Anda memodifikasi tipe volume dari gp2 ke gp3, dan Anda tidak menentukan performa IOPS atau throughput, Amazon EBS secara otomatis menetapkan performa yang setara dengan volume gp2 sumber, atau performa gp3 dasar, mana saja yang lebih tinggi.

Misalnya, jika Anda mengubah gp2 volume 500 GiB dengan 250 MiB/s throughput dan 1500 IOPS gp3 tanpa menentukan IOPS atau kinerja throughput, Amazon EBS secara otomatis menyediakan gp3 volume dengan 3000 IOPS (IOPS dasargp3) dan 250 (agar sesuai dengan throughput volume sumber). MiB/s gp2

- Jika Anda menemukan pesan kesalahan saat mencoba mengubah volume EBS, atau jika Anda memodifikasi volume EBS yang dilampirkan ke tipe instans generasi sebelumnya, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk volume non-root, lepaskan volume dari instans, terapkan modifikasi, kemudian lampirkan kembali volume.
 - Untuk volume root, hentikan instans, terapkan modifikasi, lalu mulai ulang instans.

Batasan

- Anda tidak dapat membatalkan permintaan modifikasi volume setelah dikirimkan.
- Anda harus menambah ukuran volume. Anda tidak dapat mengurangi ukuran volume. Namun, Anda dapat membuat volume yang lebih kecil dan kemudian memigrasikan data Anda ke sana menggunakan alat tingkat aplikasi seperti rsync (instance Linux) atau robocopy (instance Windows).
- Ada batasan untuk penyimpanan agregat maksimum yang dapat diminta di modifikasi volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota layanan Amazon EBS](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.
- Ukuran volume baru tidak dapat melebihi kapasitas yang didukung dari sistem file dan skema partisi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan volume Amazon EBS](#).
- Jika Anda tidak mengubah tipe volume, ukuran volume dan modifikasi performa harus dalam batas tipe volume saat ini. Jika Anda mengubah jenis volume, maka ukuran volume dan modifikasi kinerja harus berada dalam batas jenis volume target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#)

- [Instans berbasis Nitro](#) mendukung volume yang disediakan hingga 256.000 IOPS. Tipe instans lainnya dapat dilampirkan ke volume yang disediakan hingga 64.000 IOPS, tetapi dapat mencapai hingga 32.000 IOPS.
- Anda tidak dapat mengubah jenis volume untuk volume yang diaktifkan io2 Multi-Attach.
- Anda tidak dapat memodifikasi tipe volume, ukuran, atau IOPS yang tersedia dari volume io1 yang diaktifkan Multi-Lampiran.
- Volume root tipe io1, io2, gp2, gp3, atau standard tidak dapat dimodifikasi menjadi volume st1 atau sc1, bahkan jika itu dilepas dari instans.
- Jika volume dipasang sebelum 3 November 2016 pukul 23:40 UTC, Anda harus menginisialisasi dukungan Volume Elastis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginisialisasi dukungan Volume Elastis](#).
- Meskipun instans m3.medium sepenuhnya mendukung modifikasi volume, m3.large, m3.xlarge, dan instans m3.2xlarge mungkin tidak mendukung semua fitur modifikasi volume.

Persyaratan untuk modifikasi volume Amazon EBS

Persyaratan dan batasan berikut berlaku ketika Anda memodifikasi volume Amazon EBS. Untuk mempelajari selengkapnya tentang persyaratan umum untuk volume EBS, lihat [Batasan volume Amazon EBS](#).

Topik

- [Tipe instans yang didukung](#)
- [Sistem operasi](#)

Tipe instans yang didukung

Volume Elastis mendukung pada instans berikut:

- Semua [instance generasi saat ini](#)
- Instans generasi sebelumnya sebagai berikut: C1, C3, C4, G2, I2, M1, M3, M4, R3, dan R4

Jika tipe instans Anda tidak mendukung Volume Elastis, lihat [Modifikasi volume EBS jika Volume Elastis tidak mendukungnya](#).

Sistem operasi

Persyaratan sistem operasi berikut berlaku:

Linux

Linux AMIs memerlukan GUID partition table (GPT) dan GRUB 2 untuk volume boot yang 2 TiB (2.048 GiB) atau lebih besar. Banyak Linux AMIs saat ini masih menggunakan skema partisi MBR, yang hanya mendukung ukuran volume boot hingga 2 TiB. Jika instans Anda tidak melakukan boot dengan volume boot yang lebih besar dari 2 TiB, AMI yang Anda gunakan mungkin dibatasi pada ukuran volume boot kurang dari 2 TiB. Volume non-boot tidak memiliki batasan ini pada instans Linux.

Sebelum mencoba mengubah ukuran volume booting melebihi 2 TiB, Anda dapat menentukan apakah volume tersebut menggunakan partisi MBR atau GPT dengan menjalankan perintah berikut pada instans Anda:

```
[ec2-user ~]$ sudo gdisk -l /dev/xvda
```

Instans Amazon Linux dengan partisi GPT mengembalikan informasi berikut:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
```

Instans SUSE dengan partisi MBR mengembalikan informasi berikut:

```
GPT fdisk (gdisk) version 0.8.8

Partition table scan:
  MBR: MBR only
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present
```

Windows

Secara default, Windows menginisialisasi volume dengan tabel partisi Master Boot Record (MBR). Karena MBR hanya mendukung volume yang lebih kecil dari 2 TiB (2.048 GiB), Windows mencegah Anda mengubah ukuran volume MBR melebihi batas ini. Dalam kasus seperti itu, opsi Perpanjang Volume dinonaktifkan di utilitas Manajemen Disk Windows. Jika Anda menggunakan Konsol Manajemen AWS atau AWS CLI untuk membuat volume yang dipartisi MBR yang melebihi batas ukuran, Windows tidak dapat mendeteksi atau menggunakan ruang tambahan.

Untuk mengatasi keterbatasan ini, Anda dapat membuat volume baru yang lebih besar dengan tabel partisi GUID (GPT) dan menyalin data dari volume MBR asli.

Untuk membuat volume GPT

1. Buat volume kosong baru dengan ukuran yang diinginkan di Zona ketersediaan instans EC2 dan lampirkan ke instans Anda.

Note

Volume baru tidak boleh berupa volume yang dipulihkan dari snapshot.

2. Masuk ke sistem Windows Anda dan buka Manajemen Disk (diskmgmt.exe).
3. Buka menu konteks (klik kanan) untuk disk baru dan pilih Online.
4. Di jendela Inisialisasi Disk, pilih disk baru dan pilih GPT (Tabel Partisi GUID), OK.
5. Saat inisialisasi selesai, salin data dari volume asli ke volume baru, menggunakan alat seperti robocopy atau teracopy.
6. Di Manajemen Disk, ubah huruf drive ke nilai yang sesuai dan ambil volume lama secara offline.
7. Di konsol Amazon EC2 lepaskan volume lama dari instans, boot ulang instans untuk memverifikasi bahwa berfungsi dengan benar, dan menghapus volume lama.

Minta modifikasi volume Amazon EBS

Dengan Elastic Volume, Anda dapat secara dinamis meningkatkan ukuran, menambah atau mengurangi kinerja, dan mengubah tipe volume dari volume Amazon EBS Anda tanpa melepaskannya.

Gambaran umum proses

1. (Opsional) Sebelum memodifikasi volume yang berisi data berharga, praktik terbaiknya adalah membuat snapshot volume jika Anda perlu membatalkan perubahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
2. Minta modifikasi volume.
3. Memantau kemajuan modifikasi volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kemajuan modifikasi volume Amazon EBS](#).
4. Jika ukuran volume dimodifikasi, perluas sistem file volume untuk memanfaatkan peningkatan kapasitas penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Modifikasi volume EBS menggunakan Volume Elastis](#)
- [Modifikasi volume EBS jika Volume Elastis tidak mendukungnya](#)
- [Menginisialisasi dukungan Volume Elastis \(jika diperlukan\)](#)

Modifikasi volume EBS menggunakan Volume Elastis

Sebelum Anda mulai, lihat yang berikut ini:

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Batasan](#)
- [Persyaratan](#)

Console

Untuk memodifikasi volume EBS

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume yang akan dimodifikasi dan pilih Tindakan, Ubah volume.
4. Layar Ubah volume menampilkan ID volume dan konfigurasi volume saat ini volume, termasuk tipe, ukuran, IOPS, dan throughput. Atur nilai konfigurasi baru sebagai berikut:

- Untuk mengubah tipe, pilih nilai untuk Tipe Volume.
 - Untuk memodifikasi ukuran, masukkan nilai baru untuk Ukuran.
 - (gp3, io1, dan io2 saja) Untuk memodifikasi IOPS, masukkan nilai baru untuk IOPS.
 - (gp3 saja) Untuk memodifikasi throughput, masukkan nilai baru untuk Throughput.
5. Setelah Anda selesai mengubah pengaturan volume, pilih Modifikasi. Saat diminta konfirmasi, pilih Ubah.
 6. Jika Anda telah meningkatkan ukuran volume, Anda juga harus memperluas partisi volume untuk memanfaatkan kapasitas penyimpanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#).
 7. (Hanya instance Windows) Jika Anda meningkatkan ukuran NVMe volume pada instance yang tidak memiliki AWS NVMe driver, Anda harus me-reboot instance untuk mengaktifkan Windows untuk melihat ukuran volume baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal AWS NVMe driver, lihat [AWS NVMe driver](#).

AWS CLI

Untuk memodifikasi volume EBS

Gunakan perintah [modify-volume](#). Misalnya, jika Anda memiliki volume tipe gp2 dengan ukuran 100 GiB, contoh berikut mengubah konfigurasinya menjadi volume tipe io1 dengan 10.000 IOPS dan ukuran 200 GiB.

```
aws ec2 modify-volume \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --volume-type io1 \  
  --iops 10000 \  
  --size 200
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "VolumeModification": {  
    "TargetSize": 200,  
    "TargetVolumeType": "io1",  
    "ModificationState": "modifying",  
    "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",  
    "TargetIops": 10000,
```



```
"StartTime": "2022-01-19T22:21:02.959Z",  
"Progress": 0,  
"OriginalVolumeType": "gp2",  
"OriginalIops": 300,  
"OriginalSize": 100  
}  
}
```

Jika Anda telah meningkatkan ukuran volume, Anda juga harus memperluas partisi volume untuk memanfaatkan kapasitas penyimpanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#).

PowerShell

Untuk memodifikasi volume EBS

Gunakan [Edit-EC2Volume](#) cmdlet. Misalnya, jika Anda memiliki volume tipe gp2 dengan ukuran 100 GiB, contoh berikut mengubah konfigurasinya menjadi volume tipe io1 dengan 10.000 IOPS dan ukuran 200 GiB.

```
Edit-EC2Volume `  
-VolumeId vol-01234567890abcdef `  
-VolumeType io1 `  
-Iops 10000 `  
-Size 200
```

Jika Anda telah meningkatkan ukuran volume, Anda juga harus memperluas partisi volume untuk memanfaatkan kapasitas penyimpanan tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#).

Modifikasi volume EBS jika Volume Elastis tidak mendukungnya

Jika Anda menggunakan tipe instans yang didukung, Anda dapat menggunakan Volume Elastis untuk secara dinamis mengubah ukuran, performa, dan tipe volume Amazon EBS Anda tanpa melepaskannya.

Jika Anda tidak dapat menggunakan Volume Elastis, tetapi Anda perlu memodifikasi volume root (boot), Anda harus menghentikan instans, memodifikasi volume, kemudian memulai ulang instansnya.

Setelah instans dimulai, Anda dapat memeriksa ukuran sistem file untuk melihat apakah instans Anda mengenali ruang volume yang lebih besar. Di Linux, gunakan `df -h` perintah untuk memeriksa ukuran sistem file.

```
[ec2-user ~]$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/xvda1      7.9G  943M  6.9G  12% /
tmpfs           1.9G   0    1.9G   0% /dev/shm
```

Jika ukuran tidak mencerminkan volume yang baru diperluas, Anda harus memperluas sistem file perangkat Anda sehingga instans Anda dapat menggunakan ruang baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS](#).

Dengan contoh Windows, Anda mungkin harus membawa volume online untuk menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#). Anda tidak perlu memformat ulang volume.

Menginisialisasi dukungan Volume Elastis (jika diperlukan)

Sebelum Anda dapat memodifikasi volume yang telah dipasang ke suatu instans sebelum 3 November 2016 pada 23:40 UTC, Anda harus inisialisasi dukungan modifikasi volume menggunakan salah satu tindakan berikut:

- Lepaskan dan pasang volume
- Hentikan dan mulai instans

Console

Untuk menentukan apakah instans Anda sudah siap

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Instans.
3. Pilih ikon Tampilkan/Sembunyikan Kolom (roda gigi). Pilih Waktu peluncuran dan kemudian pilih Konfirmasi.
4. Sortir daftar instans berdasarkan Waktu Peluncuran yang berbeda. Untuk setiap instans yang dimulai sebelum tanggal batas, pilih Penyimpanan dan periksa Waktu lampiran untuk melihat kapan volume dilampirkan.

AWS CLI

Untuk menentukan apakah instans Anda sudah siap

Gunakan perintah [describe-instances](#) berikut ini untuk menentukan apakah volume dipasang sebelum 3 November 2016 23:40 UTC.

```
aws ec2 describe-instances \
  --query "Reservations[*].Instances[*].
[InstanceId,LaunchTime<='2016-11-01',BlockDeviceMappings[*]
[Ebs.AttachTime<='2016-11-01']]" \
  --output text
```

Baris pertama output untuk setiap instans menampilkan ID dan apakah itu dimulai sebelum batas tanggal (Benar atau Salah). Baris pertama diikuti dengan satu baris atau lebih yang menunjukkan jika setiap volume EBS dipasang sebelum tanggal batas (Benar atau Salah). Dalam contoh output berikut, Anda harus menginisialisasi modifikasi volume untuk instans pertama karena itu dimulai sebelum tanggal batas dan volume root dipasang sebelum tanggal batas. Instans lainnya sudah siap karena sudah dimulai setelah tanggal batas.

```
i-e905622e      True
True
i-719f99a8      False
True
i-006b02c1b78381e57  False
False
False
i-e3d172ed      False
True
```

PowerShell

Untuk menentukan apakah sebuah instance sudah siap

Gunakan [Get-EC2Instance](#) cmdlet untuk menentukan apakah volume dilampirkan sebelum 3 November 2016 23:40 UTC.

```
(Get-EC2Instance `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
  Format-Table @{Name="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}, `
    @{Name="AttachTime";Expression={$_.Ebs.AttachTime}}
```

Berikut ini adalah output contoh.

VolumeId	AttachTime
-----	-----
vol-0b243c8d927752d2b	3/23/2020 12:21:14 AM
vol-043eadbeb4a8387c3	9/5/2020 7:39:22 PM
vol-0c3f0c4e55c082753	4/23/2019 4:07:40 PM

Pantau kemajuan modifikasi volume Amazon EBS

Saat Anda memodifikasi volume EBS, perubahan itu akan melewati urutan status. Volume memasuki status `modifying`, status `optimizing`, dan terakhir status `completed`. Pada titik ini, volume siap untuk dimodifikasi selengkapnya.

Saat volume berada pada status `optimizing`, kinerja volume Anda ada di antara spesifikasi konfigurasi sumber dan target. Performa volume transisi tidak akan kurang dari performa volume sumber. Jika Anda menurunkan IOPS, performa volume transisi tidak kurang dari performa volume target.

Perubahan modifikasi volume berlaku sebagai berikut:

- Peningkatan ukuran berlaku setelah modifikasi volume mencapai `optimizing` keadaan, yang biasanya memakan waktu beberapa detik.
- Perubahan kinerja (IOPS dan throughput) dapat memakan waktu dari beberapa menit hingga beberapa jam untuk diselesaikan, tergantung pada konfigurasi volume yang diminta. Biasanya, volume 1-TiB yang digunakan sepenuhnya dapat memakan waktu sekitar 6 jam untuk bermigrasi ke konfigurasi kinerja baru. Dalam beberapa kasus, diperlukan waktu lebih dari 24 jam agar konfigurasi kinerja baru diterapkan, seperti ketika volume belum sepenuhnya diinisialisasi.

Status volume yang mungkin adalah `creating`, `available`, `in-use`, `deleting`, `deleted`, dan `error`.


Status modifikasi yang mungkin adalah `modifying`, `optimizing`, dan `completed`.

Console

Untuk memantau kemajuan modifikasi

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>

2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume.
4. Kolom status Volume dan bidang status Volume di tab Detail berisi informasi dalam format berikut: *Volume state - Modification state (Modification progress%)*. Gambar berikut menunjukkan status modifikasi volume dan volume.



Setelah modifikasi selesai, hanya status volume yang ditampilkan. Status modifikasi dan kemajuan tidak lagi ditampilkan.

Atau, Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk membuat aturan notifikasi untuk peristiwa modifikasi volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai Amazon EventBridge](#).

AWS CLI

Untuk memantau kemajuan modifikasi

Gunakan [describe-volumes-modifications](#) perintah untuk melihat kemajuan dari satu atau beberapa modifikasi volume. Contoh berikut menjelaskan modifikasi volume untuk dua volume.

```
aws ec2 describe-volumes-modifications \
  --volume-ids vol-11111111111111111 vol-22222222222222222
```

Dalam contoh output berikut, modifikasi volume masih dalam status `modifying`. Kemajuan dilaporkan dalam bentuk persentase.

```
{
  "VolumesModifications": [
    {
      "TargetSize": 200,
      "TargetVolumeType": "io1",
      "ModificationState": "modifying",
```

```

        "VolumeId": "vol-1111111111111111",
        "TargetIops": 10000,
        "StartTime": "2017-01-19T22:21:02.959Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 300,
        "OriginalSize": 100
    },
    {
        "TargetSize": 2000,
        "TargetVolumeType": "sc1",
        "ModificationState": "modifying",
        "VolumeId": "vol-2222222222222222",
        "StartTime": "2017-01-19T22:23:22.158Z",
        "Progress": 0,
        "OriginalVolumeType": "gp2",
        "OriginalIops": 300,
        "OriginalSize": 1000
    }
]
}

```

Contoh berikutnya menggambarkan semua volume dengan status modifikasi `optimizing` atau `completed`, lalu memfilter dan memformat hasil untuk hanya menampilkan modifikasi yang dimulai pada atau setelah 1 Februari 2017:

```

aws ec2 describe-volumes-modifications \
  --filters Name=modification-state,Values="optimizing","completed" \
  --query "VolumesModifications[?StartTime>='2017-02-01']".
{ID:VolumeId,STATE:ModificationState}"

```

Berikut ini adalah contoh output dengan informasi tentang dua volume:

```

[
  {
    "STATE": "optimizing",
    "ID": "vol-06397e7a0eEXAMPLE"
  },
  {
    "STATE": "completed",
    "ID": "vol-ba74e18c2aEXAMPLE"
  }
]

```

]

PowerShell

Untuk memantau kemajuan modifikasi

Gunakan [Get-EC2VolumeModification](#) cmdlet. Contoh berikut menjelaskan modifikasi volume untuk dua volume.

```
Get-EC2VolumeModification `
  -VolumeId vol-111111111111111111 vol-222222222222222222
```

Note

Jarang, AWS kesalahan sementara dapat mengakibatkan keadaan. `failed` Ini bukan indikasi kesehatan volume; itu hanya menunjukkan bahwa modifikasi terhadap volume gagal. Jika ini terjadi, coba kembali modifikasi volume.

Perluas sistem file setelah mengubah ukuran volume Amazon EBS

Setelah Anda [meningkatkan ukuran volume EBS](#), Anda harus memperluas partisi dan sistem file ke ukuran baru yang lebih besar. Anda dapat melakukan ini segera setelah volume memasuki status `optimizing`.

Sebelum Anda mulai

- Buat snapshot dari volume, jika Anda perlu mengembalikan perubahan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
- Konfirmasikan bahwa modifikasi volume berhasil dan berada dalam status `optimizing` atau `completed`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau kemajuan modifikasi volume Amazon EBS](#).
- Pastikan volume dilampirkan ke instans dan diformat dan dipasang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Format dan pasang volume yang terpasang](#).
- (Hanya instance Linux) Jika Anda menggunakan volume logis pada volume Amazon EBS, Anda harus menggunakan Logical Volume Manager (LVM) untuk memperluas volume logis. Untuk petunjuk tentang cara melakukan ini, lihat bagian Perpanjang LV di artikel [Bagaimana cara menggunakan LVM untuk membuat volume logis pada partisi volume EBS?](#).

Instans Linux

Note

Instruksi berikut memandu Anda melalui proses perluasan sistem file XFS dan Ext4 untuk Linux. Untuk informasi tentang memperluas sistem file yang berbeda, lihat dokumentasinya.

Sebelum Anda dapat memperluas sistem file di Linux, Anda harus memperpanjang partisi, jika volume Anda memilikinya.

Perluas sistem file volume EBS

Gunakan prosedur berikut untuk memperluas sistem file untuk volume yang diubah ukurannya.

Perhatikan bahwa penamaan perangkat dan partisi berbeda untuk instance Xen dan instance yang dibangun di Sistem Nitro. Untuk menentukan apakah instans Anda berbasis Xen atau berbasis Nitro, lihat jenis hypervisor [Amazon](#) EC2.

Untuk memperluas sistem file volume EBS

1. [Terhubung ke instans Anda](#).
2. Ubah ukuran partisi, jika diperlukan. Untuk melakukannya:
 - a. Periksa apakah volume memiliki partisi. Gunakan perintah `lsblk`.

Nitro instance example

Dalam contoh output berikut, volume root (`nvme0n1`) memiliki dua partisi (`nvme0n1p1` dan `nvme0n1p128`), sedangkan volume tambahan (`nvme1n1`) tidak memiliki partisi.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME                MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1              259:0    0  30G  0 disk /data
nvme0n1              259:1    0  16G  0 disk
##nvme0n1p1         259:2    0   8G  0 part /
##nvme0n1p128       259:3    0   1M  0 part
```


Xen instance example

Dalam contoh output berikut, volume root (xvda) memiliki satu partisi (xvda1), sedangkan volume tambahan (xvdf) tidak memiliki partisi.

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda         202:0    0   16G  0 disk
##xvda1      202:1    0    8G  0 part /
xvdf         202:80   0   24G  0 disk
```

- Jika volume memiliki partisi, lanjutkan ke langkah berikutnya (2b).
- Jika volume tidak memiliki partisi, lewati langkah 2b, 2c, dan 2d, dan lanjutkan ke langkah 3.

Tip pemecahan masalah

Jika Anda tidak melihat volume dalam output perintah, pastikan volume [terlampir ke instans](#) serta [diformat dan dipasang](#).

- Periksa apakah partisi perlu diperpanjang. Pada output perintah `lsblk` dari langkah sebelumnya, bandingkan ukuran partisi dan ukuran volume.
 - Jika ukuran partisi lebih kecil dari ukuran volume, lanjutkan ke langkah berikutnya (2c).
 - Jika ukuran partisi sama dengan ukuran volume, partisi tidak perlu diperpanjang - lewati langkah 2c dan 2d, dan lanjutkan ke langkah 3.

Tip pemecahan masalah

Jika volume masih mencerminkan ukuran aslinya, [konfirmasi bahwa modifikasi volume berhasil](#).

- Perluas partisi. Gunakan `growpart` perintah dan tentukan nama perangkat dan nomor partisi.

Nitro instance example

Nomor partisi adalah nomor setelahp. Misalnya, untuknvme0n1p1, nomor partisi adalah1. Untuknvme0n1p128, nomor partisi adalah128.

Untuk memperluas partisi bernamavnme0n1p1, gunakan perintah berikut.



Important

Perhatikan ruang antara nama perangkat (nvme0n1) dan nomor partisi (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/nvme0n1 1
```

Xen instance example

Nomor partisi adalah nomor setelah nama perangkat. Misalnya, untukxvda1, nomor partisi adalah1. Untukxvda128, nomor partisi adalah128.

Untuk memperluas partisi bernamaxvda1, gunakan perintah berikut.



Important

Perhatikan ruang antara nama perangkat (xvda) dan nomor partisi (1).

```
[ec2-user ~]$ sudo growpart /dev/xvda 1
```

Tip pemecahan masalah

- `mkdir: cannot create directory '/tmp/growpart.31171': No space left on device FAILED: failed to make temp dir:`
Menunjukkan bahwa tidak ada cukup ruang disk kosong pada volume bagi `growpart` untuk membuat direktori sementara yang diperlukan untuk melakukan pengubahan ukuran. Kosongkan ruang disk, kemudian coba lagi.

- **must supply partition-number:** Menunjukkan bahwa Anda menentukan partisi yang salah. Gunakan perintah `lsblk` untuk mengonfirmasi nama partisi, dan pastikan Anda memasukkan spasi antara nama perangkat dan nomor partisi.
- **NOCHANGE: partition 1 is size 16773087. it cannot be grown:** Menunjukkan bahwa partisi sudah memperluas seluruh volume dan tidak dapat diperpanjang. [Konfirmasikan bahwa modifikasi volume berhasil.](#)

- d. Verifikasi bahwa partisi telah diperpanjang. Gunakan perintah `lsblk`. Ukuran partisi sekarang harus sama dengan ukuran volume.

Nitro instance example

Contoh output berikut menunjukkan bahwa volume (`nvme0n1`) dan partisi (`nvme0n1p1`) berukuran sama (16 GB).

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME          MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
nvme1n1        259:0    0   30G  0 disk /data
nvme0n1        259:1    0   16G  0 disk
##nvme0n1p1    259:2    0   16G  0 part /
##nvme0n1p128 259:3    0    1M  0 part
```

Xen instance example

Contoh output berikut menunjukkan bahwa volume (`xvda`) dan partisi (`xvda1`) berukuran sama (16 GB).

```
[ec2-user ~]$ sudo lsblk
NAME     MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
xvda     202:0    0   16G  0 disk
##xvda1  202:1    0   16G  0 part /
xvdf     202:80   0   24G  0 disk
```

3. Perluas sistem file.

- a. Dapatkan nama, ukuran, tipe, dan titik pemasangan untuk sistem file yang perlu Anda perluas. Gunakan `lsblk -f` perintah `df -hT` atau.

Nitro instance example

Contoh output berikut untuk `df -hT` perintah menunjukkan bahwa sistem `/dev/nvme0n1p1` file berukuran 8 GB, jenisnya `xfs`, dan titik pemasangannya `/`.

```
[ec2-user ~]$ df -hT
Filesystem      Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p1  xfs   8.0G  1.6G  6.5G  20% /
/dev/nvme1n1    xfs   8.0G   33M  8.0G   1% /data
...
```

Xen instance example

Contoh output berikut untuk `df -hT` perintah menunjukkan bahwa sistem `/dev/xvda1` file berukuran 8 GB, jenisnya `ext4`, dan titik pemasangannya `/`.

```
[ec2-user ~]$ df -hT
Filesystem      Type  Size  Used  Avail  Use%  Mounted on
/dev/xvda1      ext4  8.0G  1.9G  6.2G   24%   /
/dev/xvdf1      xfs   24.0G  45M   8.0G   1%   /data
...
```

- Jika ukuran sistem file lebih kecil dari ukuran volume, lanjutkan ke langkah berikutnya (3b).
 - Jika ukuran sistem file sama dengan ukuran volume, maka tidak perlu diperpanjang. Dalam hal ini, lewati langkah-langkah yang tersisa - partisi dan sistem file telah diperluas ke ukuran volume baru.
- b. Perintah untuk memperluas sistem file berbeda bergantung pada jenis sistem file. Pilih perintah yang benar berikut berdasarkan tipe sistem file yang Anda ketahui di langkah sebelumnya.
- [Sistem file XFS] Gunakan perintah `xfs_growfs` dan tentukan titik pemasangan sistem file yang Anda ketahui pada langkah sebelumnya.

Nitro and Xen instance example

Misalnya, untuk memperluas sistem file yang dipasang pada /, gunakan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo xfs_growfs -d /
```

Tip pemecahan masalah

- `xfs_growfs: /data is not a mounted XFS filesystem:`
Menunjukkan bahwa Anda menentukan titik pemasangan yang salah, atau sistem file bukan XFS. Untuk memverifikasi titik pemasangan dan tipe sistem file, gunakan perintah `df -hT`.
 - `data size unchanged, skipping:` Menunjukkan bahwa sistem file sudah memperluas seluruh volume. Jika volume tidak memiliki partisi, [konfirmasi bahwa modifikasi volume berhasil](#). Jika volume memiliki partisi, pastikan partisi diperluas seperti yang dijelaskan pada langkah 2.
- [Sistem file Ext4] Gunakan perintah `resize2fs` dan tentukan nama sistem file yang Anda ketahui pada langkah sebelumnya.

Nitro instance example

Misalnya, untuk memperluas sistem file yang dipasang yang bernama `/dev/nvme0n1p1`, gunakan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/nvme0n1p1
```

Xen instance example

Misalnya, untuk memperluas sistem file yang dipasang yang bernama `/dev/xvda1`, gunakan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo resize2fs /dev/xvda1
```

 Tip pemecahan masalah

- `resize2fs: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/xvda1`: Menunjukkan bahwa sistem file bukan Ext4. Untuk memverifikasi tipe sistem file, gunakan perintah `df -hT`.
 - `open: No such file or directory while opening /dev/xvdb1`: Menunjukkan bahwa Anda menentukan partisi yang salah. Untuk memverifikasi partisi, gunakan perintah `df -hT`.
 - `The filesystem is already 3932160 blocks long. Nothing to do!`: Menunjukkan bahwa sistem file sudah memperluas seluruh volume. Jika volume tidak memiliki partisi, [konfirmasi bahwa modifikasi volume berhasil](#). Jika volume memiliki partisi, pastikan partisi diperluas seperti yang dijelaskan pada langkah 2.
- [Sistem file lainnya] Lihat dokumentasi untuk sistem file Anda untuk mendapatkan petunjuk.
- c. Verifikasi bahwa sistem file telah diperluas. Gunakan perintah `df -hT` dan konfirmasi bahwa ukuran sistem file sama dengan ukuran volume.


Instans Windows

Gunakan salah satu metode berikut untuk memperluas sistem file pada instance Windows.

Disk Management utility

Untuk memperluas sistem file menggunakan Manajemen Disk

1. Sebelum memperluas sistem file yang berisi data berharga, praktik terbaiknya adalah membuat snapshot volume yang berisi data tersebut jika Anda perlu mengembalikan perubahan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
2. Masuk ke instans Windows menggunakan Remote Desktop.
3. Pada dialog Jalankan, masukkan `diskmgmt.msc` dan tekan Enter. Utilitas Manajemen Disk terbuka.




4. Di menu Manajemen Disk, pilih Tindakan, Pindai Ulang Disk.
5. Buka menu konteks (klik kanan) untuk drive yang diperluas dan pilih Perluas Volume.


Note

Perluas volume mungkin dinonaktifkan (berwarna abu-abu) jika:

- Ruang yang tidak terisi tidak berdekatan dengan drive. Ruang yang tidak terisi harus berdekatan dengan sisi kanan drive yang ingin Anda perluas.
- Volume menggunakan gaya partisi Master Boot Record (MBR) dan ukurannya sudah 2 TB. Volume yang menggunakan MBR tidak dapat melebihi 2 TB dalam ukuran.



6. Di wizard Perluas Volume, pilih Selanjutnya. Untuk Pilih jumlah ruang dalam MB, masukkan jumlah megabyte untuk memperluas volume. Umumnya, Anda menentukan ruang maksimum yang tersedia. Teks yang disorot di bawah Dipilih adalah jumlah ruang yang ditambahkan, bukan ukuran akhir yang akan dimiliki oleh volume. Selesaikan panduan.



7. Jika Anda meningkatkan ukuran NVMe volume pada instance yang tidak memiliki AWS NVMe driver, Anda harus me-reboot instance untuk mengaktifkan Windows untuk melihat ukuran volume baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal AWS NVMe driver, lihat [AWS NVMe driver](#).

PowerShell

Gunakan prosedur berikut untuk memperluas sistem file Windows menggunakan PowerShell.

Untuk memperluas sistem file menggunakan PowerShell

1. Sebelum memperluas sistem file yang berisi data berharga, praktik terbaiknya adalah membuat snapshot volume yang berisi data tersebut jika Anda perlu mengembalikan perubahan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
2. Masuk ke instans Windows menggunakan Remote Desktop.
3. Jalankan PowerShell sebagai administrator.
4. Jalankan Get-Partition perintah. PowerShell mengembalikan nomor partisi yang sesuai untuk setiap partisi, huruf drive, offset, ukuran, dan jenis. Perhatikan huruf drive dari partisi yang akan diperluas.
5. Jalankan perintah berikut untuk memindai ulang disk.

```
"rescan" | diskpart
```

6. Jalankan perintah berikut, menggunakan huruf drive yang Anda catat di langkah 4 sebagai pengganti **<drive-letter>**. PowerShell mengembalikan ukuran minimum dan maksimum partisi yang diizinkan, dalam byte.

```
Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter <drive-letter>
```

7. Untuk memperpanjang partisi ke jumlah tertentu, jalankan perintah berikut, yang akan memasukkan ukuran baru volume di tempat **<size>**. Anda dapat memasukkan ukurannya KB, MB, dan GB; contohnya, 50GB.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size <size>
```

Untuk memperpanjang partisi ke ukuran maksimum yang tersedia, jalankan perintah berikut.

```
Resize-Partition -DriveLetter <drive-letter> -Size $(Get-PartitionSupportedSize
-DriveLetter <drive-letter>).SizeMax
```

PowerShell Perintah berikut menunjukkan perintah lengkap dan aliran respons untuk memperluas sistem file ke ukuran tertentu.

```
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 C 1048576 30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 D 1048576 8 MB IFS

PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

SizeMin SizeMax
-----
8388608 107372085248

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size 50GB
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 C 1048576 30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
PartitionNumber DriveLetter Offset Size Type
-----
1 D 1048576 50 GB IFS
```

PowerShell Perintah berikut menunjukkan perintah lengkap dan aliran respons untuk memperluas sistem file ke ukuran maksimum yang tersedia.

```

PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                C      1048576                30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                D      1048576                50 GB IFS

PS C:\> "rescan" | diskpart

Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1911

Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:

DISKPART>
Please wait while DiskPart scans your configuration...

DiskPart has finished scanning your configuration.

DISKPART>
PS C:\> Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D

SizeMin      SizeMax
-----
59047936 107372085248

PS C:\> Resize-Partition -DriveLetter D -Size $(Get-PartitionSupportedSize -DriveLetter D).SizeMax
PS C:\> Get-Partition

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&26a12046&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                C      1048576                30 GB IFS

DiskPath: \\?\scsi#disk&ven_nvme&prod_amazon_elastic_b#4&34763423&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}

PartitionNumber  DriveLetter Offset                Size Type
-----
1                D      1048576               100 GB IFS

```

Lepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2

Anda perlu melepaskan volume Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) dari sebuah instans sebelum Anda dapat melampirkannya ke instans yang berbeda atau menghapusnya. Menghapus volume tidak memengaruhi data pada volume.

Topik

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Lepaskan dan lepaskan volume](#)

- [Pemecahan Masalah](#)

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat melepaskan volume Amazon EBS dari suatu instans secara eksplisit atau dengan mengakhiri instans tersebut. Namun, jika proses sedang berjalan, Anda harus melepas volume terlebih dahulu dari instans.
- Jika volume EBS adalah perangkat root suatu instans, Anda harus menghentikan instans tersebut sebelum Anda dapat melepaskan volume.
- Anda dapat melampirkan ulang volume yang Anda lepas (tanpa melepasnya), tetapi tidak akan mendapatkan titik pemasangan yang sama. Jika penulisan ke volume sedang berlangsung saat dilepas, data di volume mungkin tidak sinkron.
- Setelah Anda melepaskan volume, Anda masih dikenakan biaya untuk penyimpanan volume selama jumlah penyimpanan melebihi batas Tingkat AWS Gratis. Anda harus menghapus volume agar tidak dikenai biaya lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus volume Amazon EBS](#).

Lepaskan dan lepaskan volume

Gunakan prosedur berikut untuk melepaskan volume dari suatu instans. Hal ini dapat berguna saat Anda perlu memasang volume ke instans yang berbeda atau saat Anda perlu menghapus volume.

Langkah-langkah

- [Langkah 1: Melepaskan volume](#)
- [Langkah 2: Melepaskan volume dari instans](#)
- [Langkah 3: \(Hanya instance Windows\) Copot pemasangan lokasi perangkat offline](#)

Langkah 1: Melepaskan volume

Instans Linux

Dari instans Linux Anda, gunakan perintah berikut untuk melepaskan perangkat `/dev/sdh`.

```
[ec2-user ~]$ sudo umount -d /dev/sdh
```

Instans Windows

Dari instans Windows Anda, lepaskan volume dengan cara berikut.

1. Mulai utilitas Manajemen Disk.
 - (Windows Server 2012 dan versi yang lebih tinggi) Pada bilah tugas, klik kanan logo Windows dan pilih Manajemen Disk.
 - Windows Server 2008) Pilih Mulai, Alat Administratif, Manajemen Komputer, Manajemen Disk.
2. Klik kanan disk (misalnya, klik kanan Disk 1) lalu pilih Offline. Tunggu status disk untuk diubah ke Offline sebelum membuka konsol Amazon EC2.

Langkah 2: Melepaskan volume dari instans

Untuk melepaskan volume dari instans, gunakan salah satu metode berikut:

Console

Untuk melepaskan volume EBS

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume.
4. Pilih Tindakan, Lepaskan volume.
5. Ketika diminta untuk mengonfirmasi, pilih Lepaskan.

AWS CLI

Untuk melepaskan volume EBS dari sebuah instans

Setelah melepaskan volume, gunakan perintah [detach-volume](#).

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Untuk melepaskan volume EBS dari sebuah instans

Setelah melepas volume, gunakan [Dismount-EC2Volume](#)cmdlet.

```
Dismount-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Langkah 3: (Hanya instance Windows) Copot pemasangan lokasi perangkat offline

Ketika Anda melepaskan dan melepaskan lampiran volume dari suatu instans, Windows menandai lokasi perangkat sebagai offline. Lokasi perangkat tetap offline setelah boot ulang, dan berhenti serta memulai ulang instans. Ketika Anda memulai ulang instans, Windows mungkin memasang salah satu volume yang tersisa ke lokasi perangkat offline. Hal ini menyebabkan volume tidak tersedia di Windows. Untuk mencegah hal ini terjadi dan untuk memastikan bahwa semua volume dilampirkan ke lokasi perangkat online pada waktu Windows dimulai berikutnya, lakukan langkah-langkah berikut:

1. Pada instans, buka Manajer Perangkat.
2. Dalam Manajer Perangkat, pilih Lihat, Tampilkan perangkat tersembunyi.
3. Dalam daftar perangkat, perluas simpul Kontroler penyimpanan.

Lokasi perangkat tempat volume yang dilepas lampirannya dipasang bernama AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter dan akan tampak berwarna abu-abu.

4. Klik kanan setiap lokasi perangkat berwarna abu-abu bernama AWS NVMe Elastic Block Storage Adapter, pilih Hapus instalasi perangkat dan pilih Hapus instalasi

Important

Jangan pilih kotak centang Hapus perangkat lunak driver untuk perangkat ini.

Pemecahan Masalah

Berikut ini adalah masalah umum yang dihadapi saat melepaskan lampiran volume, dan cara mengatasinya.

Note

Untuk menjaga kemungkinan kehilangan data, ambil snapshot volume Anda sebelum mencoba melepasnya. Pelepasan paksa dari volume yang macet dapat menyebabkan kerusakan pada sistem file atau data yang ada di dalamnya atau tidak dapat melampirkan volume baru menggunakan nama perangkat yang sama, kecuali jika instans di-boot ulang.

- Jika Anda mengalami masalah saat melepaskan volume melalui konsol Amazon EC2, Anda akan terbantu dengan menggunakan perintah CLI `describe-volumes` untuk mendiagnosis masalah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [describe-volume](#).
- Jika volume Anda tetap dalam status `detaching`, Anda dapat memaksa pelepasan dengan memilih **Lepas Paksa**. Gunakan opsi ini hanya sebagai upaya terakhir untuk memisahkan volume dari instans yang gagal, atau jika Anda melepaskan volume dengan tujuan menghapusnya. Instans yang ada tidak memiliki peluang untuk membersihkan cache sistem file atau metadata sistem file. Jika Anda menggunakan opsi ini, Anda harus melakukan prosedur pemeriksaan dan perbaikan sistem file.
- Jika Anda telah mencoba melepas paksa volume beberapa kali selama beberapa menit tetapi tetap berada di status `detaching`, Anda dapat mengirim permintaan bantuan ke [AWS re:Post](#). Untuk membantu mempercepat resolusi, sertakan ID volume dan jelaskan langkah-langkah yang telah Anda ambil.
- Saat Anda mencoba melepaskan volume yang masih terpasang, volume dapat macet di status `busy` saat mencoba untuk melepaskannya. Output berikut dari `describe-volumes` menunjukkan contoh dari kondisi ini:

```
"Volumes": [  
  {  
    "AvailabilityZone": "us-west-2b",  
    "Attachments": [  
      {  
        "AttachTime": "2022-07-21T23:44:52.000Z",  
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",  
        "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",  
        "State": "busy",  
        "DeleteOnTermination": false,  
        "Device": "/dev/sdf"  
      }  
    ],  
    ...  
  }  
]
```

Saat Anda mengalami kondisi ini, pelepasan dapat ditunda tanpa batas waktu hingga Anda melepas volume, pelepasan paksa, boot ulang instans, atau ketiganya.

Menghapus volume Amazon EBS

Anda dapat menghapus volume Amazon EBS yang tidak lagi Anda butuhkan. Setelah penghapusan, datanya hilang dan volumenya tidak dapat dilampirkan ke instans apa pun. Jadi, sebelum dihapus Anda dapat menyimpan snapshot volume, yang dapat Anda gunakan untuk membuat ulang volume nantinya.

Anda tidak dapat menghapus volume jika terlampir ke suatu instans. Untuk menghapus volume, Anda harus melepasnya terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2](#).

Jika Anda menghapus volume yang cocok dengan aturan retensi Recycle Bin, volume akan dipertahankan di Recycle Bin alih-alih segera dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Recycle Bin](#).

Console

Untuk menghapus volume EBS

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume. Verifikasi bahwa volume dalam status Tersedia.
4. Pilih Tindakan, Hapus volume.

Jika opsi ini dinonaktifkan, volume dilampirkan ke sebuah instance dan tidak dapat dihapus.

5. Saat diminta konfirmasi, masukkan **delete**, lalu pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk memeriksa apakah volume EBS sedang digunakan

Gunakan perintah [describe-volumes](#). Jika volume sedang digunakan, statusnya `in-use`. Kalau tidak, itu `available`.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --volume-id vol-01234567890abcdef \
  --query Volumes[*].State \
  --output text
```


Untuk menghapus volume EBS

Gunakan perintah [delete-volume](#).

```
aws ec2 delete-volume --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Untuk memeriksa apakah volume EBS sedang digunakan

Gunakan [Get-EC2Volume](#) cmdlet. Jika volume sedang digunakan, statusnya `in-use`. Kalau tidak, itu `available`.

```
(Get-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef).State.Value
```

Untuk menghapus volume EBS

Gunakan [Remove-EC2Volume](#) cmdlet.

```
Remove-EC2Volume -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Ganti volume Amazon EBS menggunakan snapshot

Snapshot Amazon EBS adalah alat bantu pencadangan pilihan di Amazon EC2 karena kecepatan, kenyamanan, dan biayanya. Saat membuat volume dari snapshot, Anda membuat ulang statusnya pada titik waktu tertentu dengan data yang disimpan hingga titik tertentu secara utuh. Dengan memasang volume yang dibuat dari snapshot ke suatu instans, Anda dapat menduplikasi data di seluruh Wilayah, membuat lingkungan pengujian, mengganti volume produksi yang rusak atau korup secara keseluruhan, atau mengambil file dan direktori spesifik dan mentransfernya ke volume lain yang terlampir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Anda dapat menggunakan salah satu prosedur berikut untuk mengganti volume Amazon EBS dengan volume lain yang dibuat dari snapshot sebelumnya dari volume tersebut.

Persyaratan

Anda harus membuat volume di Zona Ketersediaan yang sama dengan instans. Volume harus dilampirkan ke instance di Availability Zone yang sama.

Console

Untuk mengganti volume

1. Buat volume dari snapshot dan tulis ID volume baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).
2. Pada halaman Instans, pilih instans untuk mengganti volume dan tuliskan ID instans.

Dengan instans yang masih dipilih, pilih tab Penyimpanan. Di bagian Perangkat blok, cari volume yang akan diganti dan tuliskan nama perangkat untuk volume, misalnya /dev/sda1.

3. Pada tab Penyimpanan, pilih ID volume, lalu [lepaskan dan lepaskan volume dari instance](#).
4. Pilih volume baru yang Anda buat pada langkah 1 dan pilih Tindakan, Pasang volume.

Untuk Instans dan Nama perangkat, masukkan ID instans dan nama perangkat yang Anda tulis di Langkah 2, lalu pilih Pasang volume.

5. Sambungkan ke instans dan pasang volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

AWS CLI

Untuk mengganti volume

1. Buat snapshot volume baru dari snapshot. Gunakan perintah [create-volume](#) dengan opsi. `--snapshot-id` Untuk `--availability-zone`, tentukan Zona Ketersediaan yang sama dengan instans. Perhatikan ID volume baru di output.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp3 \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --availability-zone us-east-1a
```

2. Dapatkan nama perangkat volume yang akan diganti. Gunakan perintah [describe-instances](#). Untuk `--instance-ids`, tentukan ID instans tempat mengganti volume. Perhatikan nama perangkat dan ID volume volume yang akan diganti.

```
aws ec2 describe-instances \  
  --instance-ids i-1234567890abcdef0 \  
  --query Reservations[].Instances[].BlockDeviceMappings
```

3. Lepaskan volume yang akan diganti dari instans. Gunakan perintah [detach-volume](#).

```
aws ec2 detach-volume --volume-id vol-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

4. Lampirkan volume pengganti ke instans. Gunakan perintah [attach-volume](#). Untuk --volume-id, tentukan ID volume pengganti. Untuk --instance-id, tentukan ID instance untuk melampirkan volume. Untuk --device, tentukan nama perangkat yang sama yang Anda catat sebelumnya.

```
aws ec2 attach-volume \
  --volume-id vol-01234567890abcdef \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --device /dev/sdf
```

5. Sambungkan ke instans dan pasang volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

PowerShell

Untuk mengganti volume

1. Buat snapshot volume baru dari snapshot. Gunakan [New-EC2Volume](#)cmdlet dengan opsi. - SnapshotId Untuk -AvailabilityZone, tentukan Zona Ketersediaan yang sama dengan instans. Perhatikan ID volume baru di output.

```
New-EC2Volume `
  -VolumeType gp3 `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -AvailabilityZone us-east-1a
```

2. Dapatkan nama perangkat volume yang akan diganti. Gunakan [Get-EC2Instance](#)cmdlet. Untuk -InstanceId, tentukan ID instans tempat mengganti volume. Perhatikan nama perangkat dan ID volume volume yang akan diganti.

```
(Get-EC2Instance `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0).Instances.BlockDeviceMappings | `
  Format-Table DeviceName, @{Name="VolumeId";Expression={$_.Ebs.VolumeId}}
```

3. Lepaskan volume yang akan diganti dari instans. Gunakan [Dismount-EC2Volume](#)cmdlet.

```
DismountEC2Volume -VolumeId vol-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

4. Lampirkan volume pengganti ke instans. Gunakan [Add-EC2Volume](#) cmdlet. Untuk -VolumeId, tentukan ID volume pengganti. Untuk -InstanceId, tentukan ID instance untuk melampirkan volume. Untuk -Device, tentukan nama perangkat yang sama yang Anda catat sebelumnya.

```
Add-EC2Volume`  
  -VolumeId vol-01234567890abcdef `   
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 `   
  -Device /dev/sdf
```

5. Sambungkan ke instans dan pasang volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

Pemeriksaan status volume Amazon EBS

Pemeriksaan status volume memungkinkan Anda untuk lebih memahami, melacak, dan mengelola potensi ketidakkonsistenan data di volume Amazon EBS. Panduan ini dirancang untuk memberikan informasi yang Anda perlukan untuk menentukan apakah volume Amazon EBS terganggu, dan membantu Anda mengendalikan cara penanganan volume yang berpotensi tidak konsisten.

Pemeriksaan status volume adalah uji otomatis yang berjalan setiap 5 menit dan mengembalikan status lulus atau gagal. Jika semua pemeriksaan berhasil, status volume adalah ok. Jika pemeriksaan gagal, status volume adalah `impaired`. Jika statusnya `insufficient-data`, pemeriksaan mungkin masih berlangsung pada volume. Anda dapat melihat hasil pemeriksaan status volume untuk mengidentifikasi volume yang terganggu dan mengambil tindakan yang diperlukan.

Ketika Amazon EBS menentukan bahwa data volume berpotensi tidak konsisten, defaultnya adalah bahwa data tersebut menonaktifkan I/O volume dari instans EC2 terlampir, yang membantu mencegah kerusakan data. Setelah I/O dinonaktifkan, pemeriksaan status volume berikutnya gagal, dan status volume `impaired`. Selain itu, Anda akan melihat peristiwa yang memungkinkan Anda mengetahui bahwa I/O dinonaktifkan, dan bahwa Anda dapat menyelesaikan status volume yang terganggu dengan mengaktifkan I/O volume. Kami menunggu sampai Anda mengaktifkan I/O untuk memberi Anda kesempatan untuk memutuskan apakah akan terus membiarkan instance Anda menggunakan volume, atau menjalankan pemeriksaan konsistensi menggunakan perintah, seperti `fsck` (instance Linux) atau `chkdsk` (instance Windows), sebelum melakukannya.

 Note

Status volume didasarkan pada pemeriksaan status volume, dan tidak mencerminkan status volume. Oleh karena itu, status volume tidak menunjukkan volume dalam `error` menyatakan (misalnya, jika volume tidak dapat menerima I/O.) Untuk informasi tentang status volume, lihat [Status volume](#).

Jika konsistensi volume tertentu tidak menjadi masalah, dan Anda lebih suka bahwa volume disediakan segera jika terganggu, Anda dapat mengganti perilaku default dengan mengonfigurasi volume untuk mengaktifkan I/O secara otomatis. Jika Anda mengaktifkan atribut volume IO Aktif Otomatis (`autoEnableIO` dalam API), pemeriksaan status volume terus berlanjut. Selain itu, Anda akan melihat peristiwa yang memberi tahu Anda bahwa volume ditentukan berpotensi tidak konsisten, tetapi itu diaktifkan secara otomatis. I/O Ini memungkinkan Anda memeriksa konsistensi volume atau menggantinya di lain waktu.

Pemeriksaan status I/O kinerja membandingkan kinerja volume aktual dengan kinerja volume yang diharapkan. Hal ini akan memperingatkan Anda jika volume berperforma di bawah harapan. Pemeriksaan status ini hanya tersedia untuk SSD IOPS yang Tersedia (`io1` dan `io2`) dan volume SSD Tujuan Umum (`gp3`) yang terlampir pada suatu instans. Pemeriksaan status tidak valid untuk SSD Tujuan Umum (`gp2`), HDD Throughput yang Dioptimalkan (`st1`), HDD Cold (`sc1`), atau volume Magnetik (`standard`). Pemeriksaan status I/O kinerja dilakukan setiap menit sekali, dan CloudWatch mengumpulkan data ini setiap 5 menit. Mungkin diperlukan waktu hingga 5 menit dari saat Anda melampirkan `io1` atau `io2` volume ke instans untuk pemeriksaan status untuk melaporkan status I/O kinerja.

 Important

Saat menginisialisasi volume SSD IOPS yang Tersedia yang dipulihkan dari snapshot, performa volume dapat turun di bawah 50 persen dari tingkat yang diharapkan, yang menyebabkan volume menampilkan status `warning` dalam pemeriksaan status Performa I/O. Hal ini wajar, dan Anda dapat mengabaikan status `warning` pada volume SSD IOPS yang Tersedia saat Anda menginisialisasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan](#).

Tabel berikut mencantumkan status untuk volume Amazon EBS.

Status volume	Status yang diaktifkan I/O	Status performa I/O (hanya volume io1 , io2 , dan gp3)
ok	Diaktifkan (I/O Enabled or I/O Diaktifkan Otomatis)	Normal (Performa volume sesuai dengan yang diharapkan)
warning	Diaktifkan (I/O Enabled or I/O Diaktifkan Otomatis)	Terdegradasi (Performa volume di bawah ekspektasi) Sangat Menurun (Performa volume jauh di bawah harapan)
impaired	Diaktifkan (I/O Enabled or I/O Diaktifkan Otomatis) Dinonaktifkan (Volume sedang offline dan menunggu pemulihan, atau menunggu pengguna mengaktifkan I/O)	Terhenti (Performa volume sangat terpengaruh) Tidak Tersedia (Tidak dapat menentukan I/O kinerja karena I/O dinonaktifkan)
insufficient-data	Diaktifkan (I/O Enabled or I/O Diaktifkan Otomatis) Data Tidak Cukup	Data Tidak Cukup

Console

Untuk melihat pemeriksaan status

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.

Kolom Status Volume menampilkan status operasional setiap volume.

3. Untuk melihat detail status instans tertentu, pilih instans di kisi lalu pilih tab Pemeriksaan status.

4. Jika Anda memiliki volume dengan pemeriksaan status gagal (statusnya adalah `impaired`), lihat [Bekerja dengan volume Amazon EBS yang terganggu](#).

Atau, Anda dapat memilih Peristiwa di navigator guna melihat semua peristiwa untuk instans dan volume Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara volume Amazon EBS](#).

AWS CLI

Untuk melihat informasi status volume

Gunakan perintah [describe-volume-status](#).

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

Gunakan contoh berikut untuk mengidentifikasi volume yang terganggu.

```
aws ec2 describe-volume-status --filters Name=volume-status.status,Values=impaired
```

PowerShell

Untuk melihat informasi status volume

Gunakan [Get-EC2VolumeStatus](#) cmdlet.

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Gunakan contoh berikut untuk mengidentifikasi volume yang terganggu.

```
Get-EC2VolumeStatus -Filter @{Name="volume-status.status"; Values="impaired"}
```

Acara volume Amazon EBS

Ketika Amazon EBS menentukan bahwa data volume berpotensi tidak konsisten, data tersebut akan menonaktifkan volume dari I/O instans EC2 yang dilampirkan secara default. Hal ini menyebabkan pemeriksaan status volume gagal, dan membuat peristiwa status volume yang menunjukkan penyebab kegagalan.

Untuk mengaktifkan I/O volume secara otomatis dengan potensi inkonsistensi data, ubah pengaturan atribut volume IO yang Diaktifkan Otomatis (`autoEnableIO` di API). Untuk informasi selengkapnya tentang perubahan atribut ini, lihat [Bekerja dengan volume Amazon EBS yang terganggu](#).

Setiap acara mencakup waktu mulai yang menunjukkan waktu di mana peristiwa terjadi, dan durasi yang menunjukkan berapa I/O lama volume dinonaktifkan. Waktu akhir ditambahkan ke acara ketika I/O volume diaktifkan.

Peristiwa status volume

Awaiting Action: Enable IO

Data volume berpotensi tidak konsisten. I/O dinonaktifkan untuk volume sampai Anda mengaktifkannya secara eksplisit. Deskripsi peristiwa berubah menjadi IO Enabled setelah Anda secara eksplisit mengaktifkan I/O.

IO Enabled

Operasi I/O secara eksplisit diaktifkan untuk volume ini.

IO Auto-Enabled

Operasi I/O secara otomatis diaktifkan pada volume ini setelah peristiwa terjadi. Kami menyarankan Anda memeriksa inkonsistensi data sebelum melanjutkan penggunaan data.

Normal

Untuk volume io1, io2, dan gp3 saja. Performa volume sesuai dengan yang diharapkan.

Degraded

Untuk volume io1, io2, dan gp3 saja. Performa volume di bawah harapan.

Severely Degraded

Untuk volume io1, io2, dan gp3 saja. Performa volume jauh di bawah harapan.

Stalled

Untuk volume io1, io2, dan gp3 saja. Performa volume sangat terpengaruh.

Jika Anda memiliki volume di mana I/O dinonaktifkan, lihat [Bekerja dengan volume Amazon EBS yang terganggu](#). Jika Anda memiliki volume di mana I/O kinerja di bawah normal, ini mungkin merupakan kondisi sementara karena tindakan yang telah Anda ambil (misalnya, membuat snapshot volume selama penggunaan puncak, menjalankan volume pada instance yang tidak dapat mendukung I/O bandwidth yang diperlukan, mengakses data pada volume untuk pertama kalinya, dll.).

Console

Untuk melihat peristiwa volume Anda

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa. Semua instans dan volume yang memiliki peristiwa dicantumkan.
3. Anda dapat memfilter berdasarkan volume untuk melihat status volume saja. Anda juga dapat memfilter jenis status tertentu.
4. Pilih volume untuk menampilkan peristiwa spesifik.

AWS CLI

Untuk melihat peristiwa volume Anda

Gunakan perintah [describe-volume-status](#).

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-ids vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Untuk melihat peristiwa volume Anda

Gunakan [Get-EC2VolumeStatuscmdlet](#).

```
Get-EC2VolumeStatus -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Bekerja dengan volume Amazon EBS yang terganggu

Gunakan opsi berikut jika volume terganggu karena data volume berpotensi tidak konsisten.

Opsi

- [Opsi 1: Melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume yang terlampir pada instans](#)
- [Opsi 2: Melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume menggunakan instans lain](#)
- [Opsi 3: Hapus volume jika Anda tidak lagi membutuhkannya](#)

Opsi 1: Melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume yang terlampir pada instans

Opsi paling sederhana adalah mengaktifkan I/O dan kemudian melakukan pemeriksaan konsistensi data pada volume saat volume masih terpasang ke instans Amazon EC2-nya.

Untuk melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume yang terpasang

1. Hentikan aplikasi apa pun dari menggunakan volume.
2. Aktifkan I/O pada volume. Gunakan salah satu metode berikut.

Console

I/O Untuk mengaktifkan volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa.
3. Pilih volume.
4. Pilih Tindakan, Aktifkan I/O.

AWS CLI

I/O Untuk mengaktifkan volume

Gunakan perintah [enable-volume-io](#).

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

I/O Untuk mengaktifkan volume

Gunakan cmdlet [Enable-EC2VolumeIO](#).

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

3. Periksa data di volume.
 - a. Jalankan perintah fsck (instance Linux) atau chkdsk (instance Windows).

- b. (Opsional) Tinjau semua log aplikasi atau sistem yang tersedia untuk pesan kesalahan yang relevan.
- c. Jika volume telah terganggu selama lebih dari 20 menit, Anda dapat menghubungi AWS Support Center. Pilih Pemecahan Masalah, kemudian di kotak dialog Menyelesaikan Masalah Pemeriksaan Status, pilih Hubungi Dukungan untuk mengirimkan kasus dukungan.

Opsi 2: Melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume menggunakan instans lain

Gunakan prosedur berikut untuk memeriksa volume di luar lingkungan produksi Anda.

Important

Prosedur ini dapat menyebabkan hilangnya penulisan I/Os yang ditangguhkan ketika volume I/O dinonaktifkan.

Untuk melakukan pemeriksaan konsistensi pada volume secara terpisah

1. Hentikan aplikasi apa pun dari menggunakan volume.
2. Lepaskan volume dari instans Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lepaskan volume Amazon EBS dari instans Amazon EC2](#).
3. Aktifkan I/O pada volume. Gunakan salah satu metode berikut.

Console

I/O Untuk mengaktifkan volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Peristiwa.
3. Pilih volume yang Anda lepas di langkah sebelumnya.
4. Pilih Tindakan, Aktifkan I/O.

AWS CLI

I/O Untuk mengaktifkan volume

Gunakan perintah [enable-volume-io](#).

```
aws ec2 enable-volume-io --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

I/O Untuk mengaktifkan volume

Gunakan cmdlet [Enable-EC2VolumeIO](#).

```
Enable-EC2VolumeIO -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

4. Lampirkan volume ke instans lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instans Anda](#) dan [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).
5. Periksa data di volume.
 - a. Jalankan perintah fsck (instance Linux) atau chkdsk (instance Windows).
 - b. (Opsional) Tinjau semua log aplikasi atau sistem yang tersedia untuk pesan kesalahan yang relevan.
 - c. Jika volume telah terganggu selama lebih dari 20 menit, Anda dapat menghubungi AWS Support Center. Pilih Pemecahan Masalah, lalu di kotak dialog pemecahan masalah, pilih Hubungi Dukungan untuk mengirimkan kasus dukungan.

Opsi 3: Hapus volume jika Anda tidak lagi membutuhkannya

Jika Anda ingin menghapus volume dari lingkungan Anda, cukup hapus volume. Untuk informasi tentang menghapus volume, lihat [Menghapus volume Amazon EBS](#).

Jika Anda memiliki snapshot baru yang mencadangkan data pada volume, Anda dapat membuat volume baru dari snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).

Aktifkan otomatis I/O untuk volume Amazon EBS yang terganggu

Ketika Amazon EBS menentukan bahwa data volume berpotensi tidak konsisten, data tersebut akan menonaktifkan volume dari I/O instans EC2 yang dilampirkan secara default. Hal ini menyebabkan pemeriksaan status volume gagal, dan membuat peristiwa status volume yang menunjukkan penyebab kegagalan. Jika konsistensi volume tertentu tidak menjadi perhatian, dan Anda lebih suka volume segera tersedia jika rusak, Anda dapat mengganti perilaku default dengan mengonfigurasi volume untuk mengaktifkan I/O secara otomatis. Jika Anda mengaktifkan atribut volume IO yang

Diaktifkan Otomatis (autoEnableIO dalam API), I/O antara volume dan instance akan diaktifkan kembali secara otomatis dan pemeriksaan status volume akan lulus. Selain itu, Anda akan melihat peristiwa yang memungkinkan Anda mengetahui bahwa volume berada dalam keadaan yang berpotensi tidak konsisten, tetapi itu diaktifkan secara otomatis. I/O Jika peristiwa ini terjadi, Anda harus memeriksa konsistensi volume dan menggantinya jika perlu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Acara volume Amazon EBS](#).

Console

Untuk melihat atribut IO Diaktifkan Otomatis dari volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume dan pilih tab Pemeriksaan status.

Bidang I/O aktif otomatis menampilkan pengaturan saat ini (Diaktifkan atau Dinonaktifkan) untuk volume yang dipilih.

Untuk memodifikasi atribut IO yang Diaktifkan Otomatis dari volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume dan pilih Tindakan, Kelola I/O yang diaktifkan otomatis.
4. I/O Untuk mengaktifkan volume yang terganggu secara otomatis, pilih kotak centang Aktifkan otomatis I/O untuk volume yang terganggu. Untuk menonaktifkan fitur, kosongkan kotak centang.
5. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Untuk melihat atribut autoEnableIO dari volume

Gunakan perintah [describe-volume-attribute](#).

```
aws ec2 describe-volume-attribute \  
  --attribute autoEnableIO \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "AutoEnableIO": {
    "Value": true
  },
  "VolumeId": "vol-01234567890abcdef"
}
```

Untuk mengubah atribut autoEnableIO dari volume

Gunakan perintah [modify-volume-attribute](#).

```
aws ec2 modify-volume-attribute \
  --auto-enable-io \
  --volume-id vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Untuk melihat atribut autoEnableIO dari volume

Gunakan [Get-EC2VolumeAttribute](#)cmdlet.

```
(Get-EC2VolumeAttribute `
  -Attribute autoEnableIO `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef).AutoEnableIO
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
True
```

Untuk mengubah atribut autoEnableIO dari volume

Gunakan [Edit-EC2VolumeAttribute](#)cmdlet.

```
Edit-EC2VolumeAttribute `
  -AutoEnableIO $true `
  -VolumeId vol-01234567890abcdef
```

Pengujian kesalahan pada Amazon EBS

AWS Fault Injection Service (AWS FIS) adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang membantu Anda melakukan eksperimen injeksi kesalahan pada AWS beban kerja Anda. Dengan tindakan EBS di AWS FIS, Anda dapat menguji bagaimana aplikasi Anda merespons kesalahan penyimpanan yang dapat mengakibatkan I/O gangguan dan penurunan kinerja pada volume Anda. Lingkungan pengujian terkontrol ini memungkinkan Anda untuk mengamati bagaimana aplikasi Anda merespons gangguan sehingga Anda dapat mengidentifikasi kelemahan dalam arsitektur Anda dan meningkatkan ketahanan keseluruhan aplikasi Anda. Dengan menggunakan I/O tindakan jeda dan tindakan injeksi latensi, Anda dapat menguji mekanisme pemantauan dan pemulihan seperti CloudWatch alarm Amazon dan alur kerja failover, serta meningkatkan ketahanan aplikasi penting misi Anda terhadap kesalahan penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya AWS FIS, lihat [Panduan AWS Fault Injection Service Pengguna](#).

Eksperimen yang tersedia

Amazon EBS saat ini mendukung dua suntikan AWS FIS kesalahan:

- [Jeda injeksi I/O kesalahan](#)
- [Injeksi latensi](#)

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangan berikut berlaku untuk instans Mac:

- Semua jenis volume Amazon EBS didukung. Volume root dan volume data didukung. Volume penyimpanan instans tidak didukung.
- Volume harus dilampirkan ke instans [EC2 berbasis Nitro](#).
- Volume Anda akan melanjutkan I/O kinerja aslinya setelah percobaan selesai berdasarkan durasi. Anda juga dapat menghentikan eksperimen yang sedang berjalan sebelum selesai. Atau, Anda dapat membuat kondisi berhenti untuk menghentikan eksperimen jika mencapai ambang batas yang Anda tentukan dalam CloudWatch alarm.
- Anda dapat menggunakan AWS FIS dengan volume yang diaktifkan Multi-Attach. Semua instance terlampir terpengaruh. Anda tidak dapat memilih lampiran volume instance tertentu untuk eksperimen.
- FIS saat ini tidak tersedia di Local Zones, Outposts, atau Wavelength Zones.

- Anda dapat menguji hingga 5 volume di Availability Zone yang sama secara bersamaan saat menentukan volume ARNs di konsol.
- Anda tidak dapat menggunakan volume AWS FIS yang dibuat di Outpost, di AWS Wavelength Zone, atau di Zona Lokal.

Jeda injeksi I/O kesalahan

Gunakan AWS Fault Injection Service dan I/O tindakan Jeda untuk menghentikan sementara I/O antara volume Amazon EBS dan instance yang dilampirkan untuk menguji cara beban kerja Anda menangani interupsi. I/O

Untuk informasi selengkapnya AWS FIS, lihat [Panduan AWS Fault Injection Service Pengguna](#).

Pertimbangan-pertimbangan

Perhatikan pertimbangan berikut untuk menjeda volume I/O:

- Jeda I/O didukung pada semua jenis [instans berbasis Nitro](#).
- Untuk menguji konfigurasi batas waktu OS Anda, tetapkan durasi percobaan sama dengan atau lebih besar dari nilai yang ditentukan untuk `nvme_core.io_timeout`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [NVMe Batas waktu operasi I/O untuk volume Amazon EBS](#).
- Jika Anda berkendara I/O ke volume yang telah I/O dijeda, hal berikut akan terjadi:
 - Transisi status volume ke `impaired` dalam 120 detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemeriksaan status volume Amazon EBS](#).
 - CloudWatch Metrik untuk `VolumeStalledIOCheck` adalah 1 jika volume I/O dijeda selama lebih dari 60 detik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Metrik untuk volume Amazon EBS](#).
 - CloudWatch Metrik untuk panjang antrian (`VolumeQueueLength`) akan menjadi bukan nol. Alarm atau pemantauan apa pun harus memantau kedalaman antrian non-nol.
 - CloudWatch Metrik untuk `VolumeReadOps` atau `VolumeWriteOps` akan menjadi 0, yang menunjukkan bahwa volume tidak lagi memproses I/O.

Anda dapat melakukan eksperimen dasar dari konsol Amazon EC2, atau Anda dapat melakukan eksperimen lanjutan menggunakan konsol. AWS FIS Untuk informasi selengkapnya tentang melakukan eksperimen lanjutan menggunakan AWS FIS konsol, lihat [Tutorial untuk AWS FIS](#) di Panduan AWS Fault Injection Service Pengguna.

Untuk melakukan percobaan dasar menggunakan konsol Amazon EC2

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Pada panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume yang akan dijeda I/O dan pilih Tindakan, Injeksi kesalahan, Jeda volume I/O.
4. Untuk Durasi, masukkan durasi untuk jeda I/O antara volume dan instance. Bidang di sebelah daftar dropdown Durasi menunjukkan durasi dalam format ISO 8601.
5. Di bagian Akses layanan, pilih peran layanan IAM untuk berasumsi AWS FIS untuk melakukan eksperimen. Anda dapat menggunakan peran default, atau peran yang sudah ada yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat peran IAM untuk AWS FIS eksperimen](#).
6. Pilih Jeda volume I/O. Saat diminta, masukkan start di bidang konfirmasi dan pilih Mulai percobaan.
7. Pantau kemajuan dan dampak percobaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau AWS FIS](#) di Panduan Pengguna AWS FIS .

Injeksi latensi

Gunakan aksi Injeksi Latensi (`aws:ebs:volume-io-latency`) AWS FIS untuk mensimulasikan I/O latensi yang meningkat pada volume Amazon EBS Anda untuk menguji bagaimana aplikasi Anda merespons penurunan kinerja penyimpanan. Tindakan ini memungkinkan Anda untuk menentukan nilai latensi yang akan disuntikkan serta persentase I/O yang akan terpengaruh pada volume target. Dengan AWS FIS, Anda dapat menggunakan templat eksperimen latensi yang telah dikonfigurasi sebelumnya untuk memulai pengujian pola I/O latensi berbeda yang mungkin diamati selama kesalahan penyimpanan. Template ini dirancang sebagai serangkaian skenario awal yang dapat Anda gunakan untuk memperkenalkan gangguan pada aplikasi Anda guna menguji ketahanan. Mereka tidak dirancang untuk mencakup semua jenis dampak yang dapat dialami aplikasi Anda di dunia nyata. Kami menyarankan Anda untuk menyesuaikannya untuk menjalankan beberapa pengujian berbeda berdasarkan kebutuhan kinerja aplikasi Anda. Anda dapat menyesuaikan templat yang tersedia atau membuat templat eksperimen baru untuk menguji persyaratan spesifik aplikasi Anda.

Templat percobaan latensi yang telah dikonfigurasi sebelumnya

[Amazon EBS menyediakan templat eksperimen latensi berikut melalui Konsol EBS dan pustaka skenario.AWS FIS](#) Anda dapat langsung menggunakan templat ini pada volume target Anda untuk menjalankan eksperimen injeksi latensi.

- **Latensi Berkelanjutan** - Mensimulasikan latensi konstan. Eksperimen ini menggunakan satu aksi injeksi latensi dan memiliki durasi total 15 menit. Eksperimen ini mensimulasikan latensi persisten pada 50 persen membaca I/O dan 100 persen penulisan I/O: 500 ms selama 15 menit.
- **Meningkatkan Latensi** - Mensimulasikan peningkatan latensi secara bertahap. Eksperimen ini menggunakan lima tindakan injeksi latensi dan memiliki durasi total 15 menit. Eksperimen ini akan mensimulasikan peningkatan latensi bertahap pada 10 persen membaca I/O dan 25 persen I/O tulis: 50 ms selama 3 menit, 200 ms selama 3 menit, 700 ms selama 3 menit, 1 detik selama 3 menit, dan 15 detik selama 3 menit.
- **Latensi Intermiten** - Mensimulasikan lonjakan latensi intermiten yang tajam dengan periode pemulihan di antaranya. Eksperimen ini menggunakan tiga tindakan injeksi latensi dan memiliki durasi total 15 menit. Eksperimen ini akan mensimulasikan tiga lonjakan latensi pada 0,1 persen I/O baca dan tulis: lonjakan 30 detik yang berlangsung selama 1 menit, lonjakan 10 detik yang berlangsung selama 2 menit, dan lonjakan 20 detik yang berlangsung selama 2 menit. Akan ada periode pemulihan 5 menit antara setiap lonjakan latensi.
- **Menurunkan Latensi** — Mensimulasikan penurunan latensi secara bertahap. Eksperimen ini menggunakan lima tindakan injeksi latensi dan memiliki durasi total 15 menit. Eksperimen ini akan mensimulasikan penurunan latensi bertahap pada 10 persen membaca I/O dan menulis I/O: 20 detik selama 3 menit, 5 detik selama 3 menit, 900 ms selama 3 menit, 300 ms selama 3 menit, dan 40 ms selama 3 menit.

Sesuaikan skenario yang telah dikonfigurasi

Anda menyesuaikan templat yang telah dikonfigurasi sebelumnya di atas atau membuat templat eksperimen baru Anda sendiri menggunakan parameter yang dapat disesuaikan berikut.

- **readIOPercentage**— Persentase I/O operasi baca tempat latensi akan disuntikkan. Ini adalah persentase dari semua I/O operasi baca pada volume yang akan dipengaruhi oleh tindakan.

Rentang: Min 0,1%, Maks 100%

- **readIOLatencyMilliseconds**— Jumlah latensi yang disuntikkan pada I/O operasi baca. Ini adalah nilai latensi yang akan diamati pada persentase pembacaan yang ditentukan I/O selama percobaan.

Rentang: Min 1 ms (io2) /10 ms (non-io2), Maks 60 detik

- **writeIOPercentage**— Persentase I/O operasi tulis tempat latensi akan disuntikkan. Ini adalah persentase dari semua I/O operasi tulis pada volume yang akan dipengaruhi oleh tindakan.

Rentang: Min 0,1%, Maks 100%

- `writeIOLatencyMilliseconds`— Jumlah latensi yang disuntikkan pada I/O operasi penulisan. Ini adalah nilai latensi yang akan diamati pada persentase penulisan yang ditentukan I/O selama percobaan.

Rentang: Min 1 ms (io2) /10 ms (non-io2), Maks 60 detik

- `duration`— Durasi dimana latensi akan disuntikkan pada persentase yang I/O dipilih.

Rentang: Min 1 detik, Max 12 jam

Pemantauan injeksi latensi

Anda dapat memantau dampak kinerja pada volume Anda dengan cara berikut:

- Gunakan metrik latensi rata-rata CloudWatch untuk mendapatkan latensi rata-rata per menit. I/O Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau volume EBS Anda menggunakan CloudWatch](#).
- Gunakan statistik kinerja terperinci EBS yang tersedia melalui NVMe -CLI, CloudWatch agen, dan Prometheus untuk mendapatkan latensi rata-rata per detik. I/O Metrik terperinci juga menyediakan histogram I/O latensi yang dapat Anda gunakan untuk menganalisis varians latensi pada volume Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [statistik kinerja NVMe terperinci](#).
- Gunakan [Pemeriksaan status volume Amazon EBS](#). Saat Anda menyuntikkan I/O latensi, status volume bertransisi ke status. warning

Pertimbangan-pertimbangan

Pertimbangkan hal berikut saat menggunakan injeksi latensi EBS:

- Injeksi latensi didukung pada semua [jenis instans berbasis Nitro](#), kecuali: P4d, P5, P5e, TrN2u, G6, G6f, Gr6, Gr6f, M8i, M8i-flex, C8i-flex, R8i, R8i-flex, i8gE, Mac-M4Pro, dan Mac-M4.
- Anda mungkin melihat varians hingga 5 persen dalam nilai latensi yang ditentukan dalam percobaan dan latensi yang dihasilkan diamati.
- Jika Anda mendorong jumlah I/O operasi yang sangat kecil, persentase yang I/O ditentukan dalam parameter tindakan mungkin tidak cocok dengan persentase aktual yang I/O terkena dampak tindakan.

Untuk menjalankan eksperimen injeksi latensi pada volume Amazon EBS

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Pada panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume untuk menjalankan eksperimen dan pilih Actions, Resilience testing, Inject volume latency. I/O

AWS Fault Injection Service Konsol terbuka.

4. Di jendela Buat eksperimen, pilih jenis eksperimen yang akan dijalankan: Intermiten, Meningkat, Berkelanjutan, atau Mengurangi.
5. Untuk pemilihan peran IAM, pilih Buat peran baru untuk membuat peran baru yang AWS FIS akan digunakan untuk melakukan eksperimen atas nama Anda. Atau, pilih Gunakan peran IAM yang ada jika sebelumnya Anda membuat peran IAM dengan izin yang diperlukan.
6. Bagian Perkiraan harga memberi Anda perkiraan biaya menjalankan eksperimen. Dengan AWS FIS, Anda dikenakan biaya per menit bahwa suatu tindakan berjalan, dari awal hingga akhir, berdasarkan jumlah akun target untuk eksperimen Anda.
7. Pilih Mulai percobaan.

Snapshot Amazon EBS

Anda dapat mencadangkan data pada volume Amazon EBS Anda dengan membuat point-in-time salinan, yang dikenal sebagai snapshot Amazon EBS. Snapshot adalah cadangan tambahan, yang berarti kami hanya menyimpan blok pada volume yang telah berubah sejak snapshot terbaru. Hal ini meminimalkan waktu yang diperlukan untuk membuat snapshot dan menghemat biaya penyimpanan dengan tidak menduplikasi data.

Important

AWS tidak secara otomatis mencadangkan data yang disimpan pada volume EBS Anda. Untuk ketahanan data dan pemulihan bencana, Anda bertanggung jawab untuk membuat snapshot EBS secara teratur, atau menyiapkan pembuatan snapshot otomatis dengan menggunakan [Otomatiskan pencadangan dengan Amazon Data Lifecycle Manager](#) atau [AWS Backup](#).

Snapshot disimpan di Amazon S3, di bucket S3 yang tidak dapat Anda akses secara langsung. Anda dapat membuat dan mengelola snapshot Anda menggunakan konsol Amazon EC2 atau API Amazon EC2. Anda tidak dapat mengakses snapshot menggunakan konsol Amazon S3 atau API Amazon S3.

Data snapshot secara otomatis direplikasi di semua Availability Zone di Region. Ini memberikan ketersediaan dan daya tahan tinggi untuk data snapshot, dan memungkinkan Anda memulihkan volume di Availability Zone apa pun di Wilayah tersebut.

Setiap snapshot berisi semua informasi yang diperlukan untuk memulihkan data Anda (dari saat ketika snapshot diambil) ke volume EBS baru. Saat Anda membuat volume EBS dari snapshot, volume baru dimulai sebagai replika persis volume yang digunakan untuk membuat snapshot.

Untuk informasi selengkapnya, lihat halaman produk [Amazon EBS Snapshots](#).

Peristiwa snapshot

Anda dapat melacak status snapshot EBS Anda melalui CloudWatch Acara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa snapshot EBS](#).

Harga snapshot

Biaya untuk snapshot Anda didasarkan pada jumlah data yang disimpan. Karena snapshot bersifat inkremental, menghapus snapshot mungkin tidak mengurangi biaya penyimpanan data Anda. Data

yang direferensikan secara eksklusif oleh snapshot dihapus saat snapshot dihapus, tetapi data yang dirujuk oleh snapshot lain disimpan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot dan volume Amazon Elastic Block Store](#) di Panduan Pengguna AWS Billing .

Daftar Isi

- [Cara kerja snapshot Amazon EBS](#)
- [Siklus hidup snapshot Amazon EBS](#)
- [Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#)
- [Kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Snapshot lokal Amazon EBS di Outposts](#)
- [Foto lokal di Local Zones](#)

Cara kerja snapshot Amazon EBS

Snapshot pertama yang Anda buat dari volume selalu merupakan snapshot penuh. Snapshot ini mencakup semua blok data yang ditulis ke volume pada saat membuat snapshot. Snapshot berikutnya dengan volume yang sama adalah snapshot inkremental. Snapshot ini hanya menyertakan blok data yang diubah dan baru yang ditulis ke volume sejak snapshot terakhir dibuat

Ukuran snapshot penuh ditentukan oleh ukuran data yang dicadangkan, bukan ukuran volume sumber. Demikian pula, biaya penyimpanan yang terkait dengan snapshot penuh ditentukan oleh ukuran snapshot, bukan ukuran volume sumber. Misalnya, Anda membuat snapshot pertama dari volume 200 GiB Amazon EBS yang hanya berisi 50 GiB data. Hal ini menghasilkan snapshot lengkap yang berukuran 50 GiB, dan Anda ditagih untuk penyimpanan snapshot 50 GiB.

Demikian pula, ukuran dan biaya penyimpanan snapshot tambahan ditentukan oleh ukuran data apa pun yang ditulis ke volume sejak snapshot sebelumnya dibuat. Melanjutkan contoh sebelumnya, jika Anda membuat snapshot kedua dengan 200 GiB volume yang sama setelah mengubah 20 GiB data dan menambahkan 10 GiB data, snapshot tambahan berukuran 30 GiB. Anda kemudian ditagih untuk penyimpanan snapshot 30 GiB tambahan itu.

Untuk informasi selengkapnya tentang harga snapshot, lihat [Harga Amazon EBS](#).

⚠ Important


Saat Anda mengarsipkan snapshot inkremental, snapshot dikonversi ke snapshot penuh yang mencakup semua blok yang ditulis ke volume pada saat snapshot dibuat. Kemudian, snapshot dipindahkan ke tingkat Arsip Snapshot Amazon EBS. Snapshot di tingkat arsip ditagih dengan tarif yang berbeda dari snapshot di tingkat standar. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#).

Bagian berikut menunjukkan cara snapshot EBS menangkap status volume pada satu titik waktu, dan cara snapshot berikutnya dari volume yang berubah membuat riwayat perubahan tersebut.

Banyak snapshot dengan volume yang sama

Diagram di bagian bawah ini menampilkan Volume 1, yang berukuran 15 GiB, pada tiga titik waktu. Snapshot diambil dari setiap tiga status volume ini. Diagram secara khusus menunjukkan hal berikut:

- Dalam Status 1, volume memiliki 10 GiB data. Snap A adalah snapshot pertama yang diambil dari volume. Snap A adalah snapshot lengkap dan seluruh 10 GiB data dicadangkan.
- Di Status 2, volume masih berisi 10 GiB data, tetapi hanya 4 GiB yang berubah setelah Snap A diambil. Snap B adalah snapshot inkremental. Snapshot perlu mencadangkan 4 GiB yang berubah saja. Data lain 6 GiB yang tidak berubah, yang sudah dicadangkan di Snap A, direferensikan oleh Snap B alih-alih dicadangkan lagi. Hal ini ditunjukkan dengan panah putus-putus.
- Di Status 3, 2 GiB data telah ditambahkan ke volume, untuk total 12 GiB, setelah Snap B diambil. Snap B adalah snapshot inkremental. Snapshot perlu mencadangkan hanya 2 GiB yang ditambahkan setelah Snap B diambil. Seperti yang ditunjukkan oleh panah putus-putus, Snap C juga mereferensikan 4 GiB data yang disimpan di Snap B, dan 6 GiB data yang disimpan di Snap A.
- Total penyimpanan yang diperlukan untuk tiga snapshot adalah 16 GiB total. Masing-masing menyumbang 10 GiB untuk Snap A, 4 GiB untuk Snap B, dan 2 GiB untuk Snap C.



Snapshot inkremental dari volume berbeda


Diagram di bagian ini menunjukkan cara snapshot inkremental dapat diambil dari volume yang berbeda.

1. Vol 1, yang berukuran 14 GiB, memiliki 10 GiB data. Karena Snap A adalah snapshot pertama yang diambil dari volume, snapshot ini adalah snapshot penuh dan keseluruhan 10 GiB data dicadangkan.
2. Vol 2 dibuat dari Snap A, sehingga ini adalah replika persis dari Vol 1 pada saat snapshot diambil.
3. Seiring waktu, 4 GiB data ditambahkan ke Vol 2 dan ukuran total data adalah 14 GiB.
4. Snap B diambil dari Vol 2. Untuk Snap B, hanya 4 GiB data yang ditambahkan setelah volume dibuat dari Snap A dicadangkan. 10 GiB data lain yang tidak berubah, yang sudah disimpan di Snap A, direferensikan oleh Snap B alih-alih dicadangkan lagi.

Snap B adalah sebuah snapshot inkremental dari Snap A, meskipun dibuat dari volume yang berbeda.

 Important

Diagram mengasumsikan bahwa Anda memiliki Vol 1 dan Snap A, dan bahwa Vol 2 dienkripsi dengan kunci KMS yang sama dengan Vol 1. Jika Vol 1 dimiliki oleh AWS akun lain dan akun itu mengambil Snap A dan membagikannya kepada Anda, maka Snap B akan menjadi snapshot lengkap. Atau, jika Vol 2 dienkripsi dengan kunci KMS yang berbeda dari Vol 1, Snap B akan menjadi snapshot penuh.




Untuk informasi selengkapnya tentang cara data dikelola saat Anda menghapus snapshot, lihat [Hapus snapshot Amazon EBS](#).

Siklus hidup snapshot Amazon EBS

Siklus hidup snapshot Amazon EBS dimulai dengan proses pembuatan. Anda membuat snapshot dari volume Amazon EBS. Anda dapat menggunakan snapshot untuk memulihkan volume Amazon EBS baru. Anda dapat membuat salinan snapshot baik di Wilayah yang sama, atau di Wilayah yang berbeda. Anda dapat berbagi foto dengan yang lain Akun AWS, baik secara publik maupun pribadi. Akun tersebut dapat memulihkan volume dari snapshot bersama, atau mereka dapat membuat

salinan snapshot bersama di akun mereka sendiri. Jika Anda tidak memerlukan akses langsung ke snapshot, Anda dapat mengarsipkannya untuk menghemat biaya penyimpanan.

Gambar berikut menunjukkan tindakan yang dapat Anda lakukan pada snapshot sebagai bagian dari siklus hidup snapshot.



Tugas

- [Membuat snapshot Amazon EBS](#)
- [Melihat informasi snapshot Amazon EBS](#)
- [Menyalin snapshot Amazon EBS](#)
- [Bagikan snapshot Amazon EBS dengan akun lain AWS](#)
- [Mengarsipkan snapshot Amazon EBS](#)
- [Hapus snapshot Amazon EBS](#)

Membuat snapshot Amazon EBS

Anda dapat membuat snapshot Amazon EBS dari volume Amazon EBS untuk membuat point-in-time cadangan volume itu. Anda dapat membuat snapshot dari masing-masing volume Amazon EBS, atau Anda dapat membuat snapshot multi-volume dari semua, atau subset, dari volume yang dilampirkan ke instans Amazon EC2.

Pembuatan snapshot tidak sinkron. Snapshot dibuat segera, tetapi tetap dalam pending keadaan sampai semua data telah ditransfer ke Amazon S3. Ini bisa memakan waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya, tergantung pada jumlah blok yang dimodifikasi pada volume. Anda dapat terus menggunakan volume selama waktu ini tanpa memengaruhi snapshot. Snapshot hanya mencakup data yang ditulis ke volume pada saat snapshot diminta. Ini tidak termasuk data yang telah di-cache oleh aplikasi atau sistem operasi.

Tip

Untuk memastikan snapshot yang konsisten dan lengkap, kami sarankan Anda menjeda penulisan ke volume sebelum membuat snapshot. Jika Anda tidak dapat menjeda penulisan ke volume, kami sarankan Anda melepas volume, dari dalam instance, sebelum Anda membuat snapshot. Anda dapat melakukan remount dan melanjutkan penulisan setelah snapshot memasuki status. pending

Jika Anda membuat snapshot volume yang berfungsi sebagai perangkat root untuk instans Amazon EC2, sebaiknya hentikan instans sebelum mengambil snapshot.

Daftar Isi

- [Enkripsi Snapshot](#)
- [Tujuan snapshot](#)
- [Mengotomatiskan snapshot](#)
- [Pertimbangan untuk membuat snapshot](#)
- [Buat snapshot dari volume EBS](#)
- [Buat snapshot EBS multi-volume dari instans EC2](#)

Enkripsi Snapshot

Snapshot secara otomatis mendapatkan status enkripsi yang sama dengan volume dari mana ia dibuat. Snapshot yang dibuat dari volume yang tidak terenkripsi tidak dienkripsi. Snapshot yang dibuat dari volume terenkripsi secara otomatis dienkripsi menggunakan tombol KMS yang sama dengan volume.

 Tip

Jika Anda perlu membuat snapshot terenkripsi dari volume yang tidak terenkripsi, pertama-tama buat snapshot volume yang tidak terenkripsi, lalu buat salinan terenkripsi dari snapshot itu.

Tujuan snapshot

Lokasi sumber daya sumber (volume atau instance) menentukan di mana Anda dapat membuat snapshot.

- Jika sumber daya sumber berada di Wilayah, Anda harus membuat snapshot di Wilayah yang sama dengan sumber daya sumber.
- Jika sumber daya berada di Zona Lokal, Anda dapat membuat snapshot di Zona Lokal yang sama atau di Wilayah induknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Foto lokal di Local Zones](#).
- Jika sumber daya ada di sebuah Outpost, Anda dapat membuat snapshot pada yang sama Outpost atau di Wilayah induknya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot lokal Amazon EBS di Outposts](#).

Mengotomatiskan snapshot

Anda dapat mengotomatiskan pembuatan snapshot menggunakan [Amazon Data Lifecycle Manager](#) dan [AWS Backup](#).

Pertimbangan untuk membuat snapshot

- Kami menyarankan Anda untuk tidak membuat snapshot volume yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 yang hibernasi atau yang diaktifkan untuk hibernasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja hibernasi instans Amazon EC2](#).
- Meskipun Anda dapat mengambil snapshot volume saat snapshot sebelumnya dari volume tersebut berada dalam pending status, memiliki beberapa snapshot dalam pending status untuk volume yang sama dapat mengakibatkan penurunan kinerja volume hingga snapshot selesai.
- Ada batasan jumlah snapshot yang dapat Anda miliki di pending negara bagian, dan pada jumlah snapshot bersamaan yang dapat Anda minta per jenis volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota untuk Amazon EBS](#). Jika Anda melebihi salah satu kuota ini, tunggu hingga snapshot saat ini selesai dan coba lagi.

Buat snapshot dari volume EBS

Anda dapat membuat satu snapshot dari satu volume. Atau, untuk mengotomatiskan pembuatan snapshot, gunakan [Amazon Data Lifecycle Manager](#) atau [AWS Backup](#). Untuk membuat snapshot dari semua volume untuk instans EC2, gunakan snapshot [multi-volume](#).

Console

Untuk membuat snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
 2. Di panel navigasi, pilih Snapshot, Buat snapshot.
 3. Untuk Jenis sumber daya, pilih Volume.
 4. Untuk ID Snapshot, pilih snapshot yang akan digunakan untuk membuat volume. Bidang Enkripsi menunjukkan volume dan status enkripsi snapshot yang dihasilkan. Itu tidak bisa dimodifikasi.
 5. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk snapshot.
 6. Jika volume berada di Outpost atau di Zona Lokal, bidang tujuan Snapshot akan muncul. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Jika volume berada di Zona Lokal, pilih Zona Lokal untuk membuat snapshot di Zona Lokal yang sama, atau pilih AWS Wilayah untuk membuat snapshot di Wilayah induk Zona Lokal.
 - Jika volume aktifOutpost, pilih AWS Outpost, untuk membuat snapshot pada yang samaOutpost, atau pilih AWS Wilayah untuk membuat snapshot di Wilayah induk. Outpost
-  **Note**

Jika volume berada di Wilayah, tujuan Snapshot tidak muncul. Snapshot secara otomatis dibuat di Wilayah yang sama dengan volume.
7. (Opsional) Untuk menetapkan tag khusus ke snapshot, di bagian Tag, pilih Tambahkan tag, lalu masukkan pasangan kunci-nilai. Anda dapat menambahkan hingga 50 tanda.
 8. Pilih Buat snapshot.

AWS CLI

Untuk membuat snapshot

Menggunakan perintah [create-snapshot](#).

```
aws ec2 create-snapshot \  
  --volume-id vol-01234567890abcdef \  
  --description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

PowerShell

Untuk membuat snapshot

Gunakan [New-EC2Snapshot](#) cmdlet.

```
New-EC2Snapshot \  
  -VolumeId vol-01234567890abcdef \  
  -Description "Snapshot of the root volume for i-1234567890abcdef0"
```

Buat snapshot EBS multi-volume dari instans EC2

Secara default, saat Anda membuat snapshot multi-volume dari instans Amazon EC2, Amazon EBS membuat snapshot dari semua volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans. Namun, Anda dapat memilih untuk mengecualikan volume root, atau volume data tertentu jika diperlukan.

Tip

Kami menyarankan Anda menandai snapshot multi-volume Anda sehingga mudah untuk mengidentifikasi dan mengelolanya secara kolektif. Anda juga dapat menyalin tag dari volume sumber ke snapshot yang sesuai untuk mengatur metadata snapshot, seperti kebijakan akses, informasi lampiran, dan alokasi biaya, agar sesuai dengan volume sumber.

Pertimbangan untuk snapshot multi-volume

- Jika semua snapshot berhasil diselesaikan, `createSnapshots` CloudWatch acara dengan hasil dikirim ke AWS akun Anda. `succeeded` Jika salah satu snapshot dalam kumpulan snapshot multi-volume gagal, semua snapshot lainnya memasuki `error` status dan `createSnapshots` CloudWatch peristiwa dengan hasil dikirim ke akun `failed` Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot \(membuatSnapshots\)](#).
- Snapshot multi-volume mendukung hingga 128 volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans, termasuk volume root dan hingga 127 volume data.

- Setiap snapshot dalam kumpulan snapshot multi-volume adalah snapshot individual yang dapat digunakan dengan cara yang sama, dan yang mendukung fitur yang sama, sebagai snapshot individual.
- [Anda dapat mengambil snapshot yang konsisten dengan aplikasi dari semua volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans Windows Amazon EC2 menggunakan dokumen perintah.AWS Systems Manager](#)

Console

Untuk membuat snapshot multi-volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot, Buat snapshot.
3. Untuk Tipe sumber daya, pilih Instans.
4. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk snapshot tersebut. Deskripsi ini diterapkan ke semua snapshot.
5. Jika instance berada di Outpost atau di Zona Lokal, bidang tujuan Snapshot akan muncul. Lakukan salah satu tindakan berikut:
 - Jika instance berada di Zona Lokal, pilih Zona Lokal untuk membuat snapshot di Zona Lokal yang sama, atau pilih AWS Wilayah untuk membuat snapshot di Wilayah induk Zona Lokal.
 - Jika instance ada di Outpost, pilih AWS Outpost, untuk membuat snapshot yang sama Outpost, atau pilih AWS Wilayah untuk membuat snapshot di Wilayah induk. Outpost

Note

Jika instance berada di Wilayah, tujuan Snapshot tidak muncul. Snapshot secara otomatis dibuat di Wilayah yang sama dengan instance.

6. (Opsional) Untuk mengecualikan volume root instance, pilih Kecualikan volume root.
7. (Opsional) Untuk mengecualikan volume data, pilih Kecualikan volume data tertentu. Bagian Volume data terlampir mencantumkan semua volume data yang saat ini dilampirkan ke instans yang dipilih.

Pilih volume data yang akan dikecualikan. Hanya volume yang tetap tidak dipilih yang akan disertakan dalam kumpulan snapshot multivolume.

8. (Opsional) Untuk secara otomatis menyalin tag dari volume sumber ke snapshot yang sesuai, untuk Salin tag dari volume sumber, pilih Salin tag.
9. (Opsional) Untuk menetapkan tag kustom tambahan ke snapshot, di bagian Tag, pilih Tambahkan tag, lalu masukkan pasangan kunci-nilai. Anda dapat menambahkan hingga 50 tanda.
10. Pilih Buat snapshot.

AWS CLI

Untuk membuat snapshot multi-volume

Gunakan perintah [create-snapshots](#).

```
aws ec2 create-snapshots \
  --instance-specification InstanceId=i-1234567890abcdef0 \
  --description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Untuk mengecualikan volume root, tambahkan yang berikut ini ke `--instance-specification` opsi.

```
ExcludeBootVolume=true
```

Untuk mengecualikan volume data, tambahkan yang berikut ini ke `--instance-specification` opsi.

```
ExcludeDataVolumeIds=vol-01234567890abcdef
```

PowerShell

Untuk membuat snapshot multi-volume

Gunakan [New-EC2SnapshotBatch](#) cmdlet.

```
New-EC2SnapshotBatch `
  -InstanceSpecification_InstanceID i-1234567890abcdef0 `
```

```
-Description "from a multi-volume snapshot of i-1234567890abcdef0"
```

Untuk mengecualikan volume root, tambahkan parameter berikut.

```
-InstanceSpecification_ExcludeBootVolume $true
```

Untuk mengecualikan volume data, tambahkan parameter berikut.

```
-InstanceSpecification_ExcludeDataVolumes "vol-01234567890abcdef"
```

Melihat informasi snapshot Amazon EBS

Anda dapat melihat informasi terperinci tentang snapshot Anda.

Console

Untuk melihat informasi snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Untuk melihat snapshot yang Anda miliki, di sudut kiri atas layar, pilih Dimiliki oleh saya. Anda juga dapat memfilter daftar snapshot menggunakan tanda dan atribut snapshot lainnya. Di bidang Filter, pilih bidang atribut, lalu pilih atau masukkan nilai atribut. Misalnya, untuk hanya melihat snapshot terenkripsi, pilih Enkripsi, lalu masukkan `true`.
4. Untuk melihat informasi selengkapny tentang snapshot tertentu, pilih ID di daftar.

Note

Bidang ukuran snapshot penuh menunjukkan ukuran penuh snapshot, dalam byte. Ini bukan ukuran tambahan dari snapshot. Sebaliknya, ini mewakili ukuran semua blok yang ditulis ke volume sumber pada saat snapshot dibuat.

Bidang Ukuran volume menunjukkan ukuran volume EBS yang akan dibuat dari snapshot jika tidak ada ukuran lain yang ditentukan.

AWS CLI

Untuk melihat informasi snapshot

Gunakan perintah [describe-snapshots](#).

Example Contoh 1: Filter berdasarkan tanda

Contoh berikut menjelaskan snapshot dengan tag `stack=production`.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=tag:Stack,Values=production
```

Example Contoh 2: Filter berdasarkan volume

Contoh berikut menjelaskan snapshot yang dibuat dari volume yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters Name=volume-id,Values=vol-049df61146c4d7901
```

Example Contoh 3: Memfilter berdasarkan usia snapshot

Anda dapat menggunakan JMESPath untuk memfilter hasil menggunakan ekspresi. Misalnya, perintah berikut menampilkan semua snapshot IDs yang dibuat oleh akun Anda sebelum tanggal yang ditentukan. Jika Anda tidak menentukan pemiliknya, hasilnya akan menyertakan semua snapshot publik.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
  --query "Snapshots[?(StartTime<='2024-03-31')].[SnapshotId]" \
  --output text
```

Perintah berikut menampilkan semua snapshot yang dibuat dalam rentang tanggal yang ditentukan. IDs

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=owner-id,Values=123456789012 \
  --query "Snapshots[?(StartTime>='2024-01-01') && (StartTime<='2024-12-31')].\
[SnapshotId]" \
  --output text
```

PowerShell

Untuk melihat informasi snapshot

Gunakan [Get-EC2Snapshotcmdlet](#).

Contoh 1: Jelaskan snapshot

Contoh berikut menjelaskan snapshot tertentu.

```
Get-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Contoh 2: Filter berdasarkan volume


Contoh berikut menjelaskan snapshot yang dibuat dari volume yang ditentukan.

```
Get-EC2Snapshot `
  -Filter @{"Name"="volume-id"; Values="vol-01234567890abcdef"}
```

Status snapshot

Transisi snapshot Amazon EBS melalui status yang berbeda dari saat dibuat hingga dihapus secara permanen.

Ilustrasi berikut menunjukkan transisi antara status snapshot. Saat Anda membuat snapshot, itu memasuki pending status. Setelah snapshot siap digunakan, ia memasuki completed status. Ketika Anda telah memutuskan bahwa Anda tidak lagi memerlukan snapshot, Anda dapat menghapusnya. Jika Anda menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi Recycle Bin, snapshot tersebut akan disimpan di Recycle Bin dan masuk ke status. recoverable Jika Anda memulihkan snapshot dari Recycle Bin, ia memasuki recovering status dan kemudian status. completed Jika tidak, itu dihapus secara permanen.



Tabel berikut merangkum status snapshot.

Status	Deskripsi
pending	Proses pembuatan snapshot masih berlangsung. Snapshot tidak dapat digunakan saat berada di pending negara bagian.
completed	Proses pembuatan snapshot telah selesai dan snapshot siap digunakan.
recoverable	Snapshot saat ini ada di Recycle Bin. Untuk menggunakan snapshot, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu dari Recycle Bin.
recovering	Snapshot sedang dipulihkan dari Recycle Bin. Setelah snapshot dipulihkan, ia beralih ke <code>completed</code> status dan siap digunakan.
error	Proses pembuatan snapshot telah gagal. Snapshot tidak dapat digunakan jika berada di <code>error</code> negara bagian.

Menyalin snapshot Amazon EBS

Setelah Anda membuat snapshot, dan telah mencapai `completed` status, Anda dapat membuat salinannya. Salinan snapshot adalah salinan persis dari aslinya, tetapi memiliki ID sumber daya yang unik. Anda dapat menyalin snapshot yang Anda miliki dan snapshot yang dibagikan dengan Anda, secara pribadi atau publik. Anda mungkin perlu menyalin snapshot untuk kasus penggunaan berikut:

- Ekspansi geografis — Anda perlu meluncurkan aplikasi Anda di Wilayah baru.
- Migrasi — Anda perlu memindahkan aplikasi ke tujuan baru, untuk memungkinkan ketersediaan yang lebih baik atau untuk meminimalkan biaya.
- Pemulihan bencana — Anda perlu mencadangkan data dan log Anda ke Wilayah sekunder untuk tujuan redundansi data.
- Enkripsi — Anda perlu mengenkripsi snapshot yang sebelumnya tidak terenkripsi atau mengenkripsi ulang snapshot terenkripsi menggunakan kunci KMS yang berbeda.

- Salin snapshot bersama - Anda perlu menyalin snapshot yang dibagikan dengan Anda.
- Persyaratan retensi dan audit data — Anda perlu menyalin snapshot terenkripsi dari satu AWS akun ke akun lainnya untuk menyimpan data untuk audit atau retensi data. Menggunakan akun yang berbeda melindungi Anda jika AWS akun utama Anda disusupi.

Untuk menyalin snapshot multi-volume, identifikasi semua snapshot yang merupakan bagian dari set tersebut menggunakan tag yang Anda tetapkan selama pembuatan, lalu salin satu per satu.

Untuk informasi tentang menyalin snapshot Amazon RDS, lihat [Menyalin Snapshot DB](#) dalam Panduan Pengguna Amazon RDS.

Harga

Untuk informasi harga tentang menyalin snapshot, lihat Harga [Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Pertimbangan untuk menyalin snapshot](#)
- [Tujuan untuk salinan snapshot](#)
- [Penyalinan snapshot inkremental](#)
- [Salinan berbasis waktu untuk snapshot Amazon EBS dan didukung EBS AMIs](#)
- [Enkripsi dan penyalinan snapshot](#)
- [Menyalin snapshot](#)

Pertimbangan untuk menyalin snapshot

- Anda dapat menyalin AWS Marketplace, snapshot Impor/Ekspor VM, dan Storage Gateway, tetapi Anda harus memverifikasi bahwa snapshot didukung di Wilayah tujuan.
- Ada batas permintaan salinan snapshot 20 bersamaan per tujuan. Jika melebihi kuota ini, Anda menerima `ResourceLimitExceeded` kesalahan. Jika Anda menerima kesalahan ini, tunggu satu atau beberapa permintaan salinan selesai sebelum membuat permintaan salinan snapshot baru.
- Tag yang ditentukan pengguna tidak disalin dari snapshot sumber ke salinan snapshot. Anda dapat menambahkan tanda yang ditentukan pengguna selama atau setelah operasi penyalinan.
- Snapshot yang dibuat oleh operasi penyalinan snapshot memiliki ID volume arbitrer, seperti `vol-ffff` atau `vol-ffffffff`. Volume arbitrer ini tidak IDs boleh digunakan untuk tujuan apa pun.

- Izin tingkat sumber daya yang ditentukan untuk operasi penyalinan snapshot dapat diterapkan ke salinan snapshot dan snapshot sumber. Sebagai contoh, lihat [Contoh: Menyalin snapshot](#).
- Jika Anda menyalin snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, salinan snapshot tidak diaktifkan secara otomatis untuk pemulihan snapshot cepat. Anda harus secara eksplisit mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk salinan snapshot.
- Jika Anda menyalin snapshot dan mengenkripsinya ke kunci KMS baru, salinan lengkap (tidak inkremental) dibuat. Hal ini menyebabkan biaya penyimpanan tambahan.
- Jika Anda menyalin snapshot ke Wilayah baru, salinan lengkap (non-inkremental) akan dibuat. Hal ini menyebabkan biaya penyimpanan tambahan.
- Jika Anda menggunakan transfer data eksternal atau lintas wilayah, biaya [transfer data EC2](#) tambahan akan berlaku. Jika Anda menghapus snapshot apa pun setelah inisiasi, Anda masih dikenakan biaya untuk data yang telah ditransfer.

Tujuan untuk salinan snapshot

Lokasi snapshot sumber menentukan apakah Anda dapat menyalinnya atau tidak.

- Jika snapshot sumber berada di Wilayah, Anda dapat menyalinnya di dalam Wilayah tersebut, ke Wilayah lain, ke yang Outpost terkait dengan Wilayah tersebut, atau ke Zona Lokal di Wilayah tersebut.
- Jika snapshot sumber berada di Zona Lokal, Anda dapat menyalinnya dalam Zona Lokal yang sama, ke Zona Lokal lain di grup zona yang sama, atau ke Wilayah induk Zona Lokal tersebut.
- Jika snapshot sumber ada di Outpost, Anda tidak dapat menyalinnya.

Penyalinan snapshot inkremental

Operasi penyalinan snapshot dalam akun dan Wilayah yang sama menggunakan kunci KMS yang sama selalu merupakan salinan tambahan. Namun, jika Anda mengenkripsi salinan snapshot menggunakan kunci KMS yang berbeda, salinannya adalah salinan lengkap.

Saat Anda menyalin snapshot di seluruh Wilayah atau akun, salinan tersebut adalah salinan inkremental jika syarat berikut terpenuhi:

- Snapshot disalin ke Wilayah atau akun tujuan sebelumnya.
- Salinan snapshot terbaru masih ada di Wilayah atau akun tujuan.
- Salinan snapshot terbaru belum diarsipkan.

- Semua salinan snapshot di Wilayah atau akun tujuan tidak dienkripsi atau dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama.

Tip

Kami menyarankan Anda menandai salinan snapshot Anda dengan ID volume dan waktu pembuatan sehingga Anda dapat melacak salinan snapshot terbaru dari volume di Wilayah atau akun tujuan.

[Untuk melihat apakah salinan snapshot Anda bersifat inkremental, periksa peristiwa CopySnapshot.](#)
CloudWatch

Salinan berbasis waktu untuk snapshot Amazon EBS dan didukung EBS AMIs

Salinan berbasis waktu dapat membantu Anda memenuhi kepatuhan atau persyaratan bisnis untuk replikasi data dengan memastikan bahwa snapshot EBS dan dukungan AMIs EBS Anda disalin, di dalam dan di seluruh AWS Wilayah, dalam jangka waktu tertentu. Salinan berbasis waktu juga dapat membantu administrator cadangan memenuhi persyaratan pemulihan bencana yang ketat (Tujuan Titik Pemulihan dan Tujuan Waktu Pemulihan), dan meningkatkan kelincahan pengembangan dengan memastikan waktu penyalinan yang dapat diprediksi untuk snapshot dan didukung EBS AMIs

Dengan snapshot berbasis waktu dan operasi penyalinan AMI yang didukung EBS, Anda menentukan durasi penyelesaian, antara 15 menit dan 48 jam, di mana salinan harus diselesaikan. Durasi penyelesaian harus ditentukan dalam kenaikan 15 menit.

Topik

- [Kuota](#)
- [Tentukan durasi penyelesaian Anda](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Memantau](#)
- [Harga dan penagihan](#)

Kuota

Kuota berikut berlaku untuk snapshot berbasis waktu dan operasi salinan AMI yang didukung EBS:

Kuota	Deskripsi	Nilai kuota	Dapat Disesuaikan
Kuota throughput operasi salinan snapshot	Throughput maksimum yang dapat dicapai dengan operasi salinan snapshot berbasis waktu tunggal.  Note Untuk operasi penyalinan AMI, kuota berlaku untuk setiap snapshot individual yang terkait dengan AMI.	500 MiB/dtk	Tidak
Kuota throughput salinan snapshot kumulatif	Throughput kumulatif maksimum yang dapat dicapai dengan operasi penyalinan snapshot berbasis waktu bersamaan antara Wilayah sumber dan tujuan.  Note Untuk operasi penyalinan AMI, setiap snapshot individual	2.000 MIB/s	Ya

Kuota	Deskripsi	Nilai kuota	Dapat Disesuaikan
	yang terkait dengan AMI diperhitungkan dalam kuota.		

Saat memulai operasi penyalinan snapshot berbasis waktu, Anda menentukan durasi penyelesaian. Throughput yang digunakan oleh permintaan ditentukan oleh ukuran data snapshot dan durasi penyelesaian yang diminta. Misalnya, jika Anda menyalin snapshot yang memiliki 225.000 MiB (0,214 TiB) data, dan Anda meminta durasi penyelesaian 15 menit, throughputnya adalah MiB/s 250 ($225.000 \text{ MiB} \div 15 \text{ menit} = 250 \text{ MiB/s}$).

Saat Anda memulai operasi penyalinan AMI berbasis waktu, durasi penyelesaian yang Anda tentukan berlaku untuk setiap snapshot yang terkait dengan AMI. Karena setiap snapshot dapat memiliki ukuran yang berbeda, setiap snapshot disalin pada throughput yang berbeda untuk memastikan bahwa semua snapshot disalin dalam durasi penyelesaian. Misalnya, Anda memiliki AMI dengan snapshot terkait berikut:

- Cuplikan 1:200.000 MiB
- Cuplikan 2:500.000 MiB
- Cuplikan 3:450.000 MiB

Jika Anda memulai salinan berbasis waktu untuk AMI ini dan menentukan durasi penyelesaian 60 menit, permintaan menggunakan throughput berikut:

- Snapshot 1:55,56 ($\text{MiB/s } 200.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ menit} = 55,56 \text{ MiB/s}$)
- Snapshot 2:138,89 ($\text{MiB/s } 500.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ menit} = 138,89 \text{ MiB/s}$)
- Snapshot 3:125 MiB/s ($450.000 \text{ MiB} \div 60 \text{ menit} = 125 \text{ MiB/s}$)

Ini berarti bahwa permintaan menggunakan 319.45 MiB/s kuota throughput salinan snapshot kumulatif Anda untuk memastikan bahwa salinan selesai dalam 60 menit.

Jika Anda memulai snapshot berbasis waktu atau permintaan salinan AMI yang didukung EBS dan kuota throughput salinan snapshot kumulatif Anda yang tersedia adalah:

- lebih besar dari atau sama dengan tingkat throughput yang diperlukan, salinan selesai dalam durasi penyelesaian yang diminta.
- kurang dari tingkat throughput yang diperlukan tetapi lebih besar dari nol, permintaan berhasil tetapi akan memakan waktu lebih lama dari yang Anda minta. Salinan selesai menggunakan kuota throughput yang tersedia.
- nol (kuota tercapai), permintaan gagal.

Tentukan durasi penyelesaian Anda

Durasi penyelesaian minimum yang dapat Anda minta untuk snapshot berbasis waktu atau operasi penyalinan AMI yang didukung EBS adalah 15 menit, dan durasi penyelesaian maksimum yang dapat Anda minta adalah 48 jam. Durasi penyelesaian harus ditentukan dalam kenaikan 15 menit.

Operasi penyalinan snapshot berbasis waktu bersamaan

Anda dapat melakukan operasi penyalinan snapshot berbasis waktu bersamaan antara Wilayah sumber dan tujuan yang sama, selama throughput gabungan dari semua operasi bersamaan berada dalam kuota throughput salinan snapshot kumulatif Anda (2.000 secara default). MiB/s

Untuk menentukan apakah Anda dapat mencapai durasi penyelesaian yang diperlukan untuk snapshot yang ada, bagilah ukuran gabungan semua snapshot Anda dengan durasi penyelesaian yang diperlukan untuk menentukan tingkat throughput yang diperlukan.

 Tip

Jika Anda tidak tahu ukuran pasti data dalam snapshot Anda, Anda dapat menggunakan ukuran snapshot penuh sebagai proxy. Untuk mendapatkan ukuran snapshot penuh, gunakan [perintah AWS CLI deskripsi-snapshot](#).

```
required throughput rate = combined snapshot size ÷ required completion duration
```

Jika tingkat throughput yang diperlukan kurang dari kuota throughput salinan snapshot kumulatif Anda, Anda dapat mencapai durasi penyelesaian yang diperlukan. Jika tingkat throughput yang

dibutuhkan lebih besar dari kuota throughput copy snapshot kumulatif Anda, kami sarankan Anda meminta kenaikan kuota yang minimal 10% lebih tinggi dari tingkat throughput yang Anda butuhkan.

Tip

Konsol Amazon EC2 menyediakan kalkulator yang dapat Anda gunakan untuk memeriksa berapa banyak data snapshot yang Anda salin antara dua Wilayah selama periode tertentu, dan durasi penyelesaian minimum yang dapat dicapai yang dapat dicapai untuk jumlah data tersebut, berdasarkan kuota throughput salinan snapshot kumulatif tertentu. Kalkulator menggunakan `SnapshotCopyBytesTransferred` CloudWatch metrik untuk menghitung data yang disalin antara dua Wilayah selama satu periode. Untuk membuka kalkulator, di panel navigasi konsol Amazon EC2, pilih Snapshots, lalu pilih Tindakan, Luncurkan kalkulator durasi salinan.

Kalkulator durasi salinan snapshot tidak didukung dengan AWS Outposts, Local Zones, dan Wavelength Zones.

Operasi penyalinan snapshot berbasis waktu individual

Anda dapat menghitung durasi penyelesaian minimum untuk operasi penyalinan snapshot berbasis waktu individual dengan membagi ukuran data snapshot dengan kuota throughput operasi salinan snapshot (500 MiB/s).

Tip

Jika Anda tidak tahu ukuran pasti data dalam snapshot Anda, Anda dapat menggunakan ukuran snapshot penuh sebagai proxy. Untuk mendapatkan ukuran snapshot penuh, gunakan [perintah AWS CLI deskripsi-snapshot](#).

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (snapshot data size ÷ 500 MiB/s))
```

Misalnya, durasi penyelesaian minimum untuk snapshot dengan 900.000 MiB data adalah 30 menit.

```
minimum completion duration = Max(15 minutes, (900,000 MiB ÷ 500 MiB/s))
= Max(15 minutes, 30 minutes)
= 30 minutes
```

Operasi penyalinan AMI berbasis waktu

Saat Anda memulai operasi penyalinan AMI berbasis waktu untuk AMI yang didukung EBS dengan satu snapshot terkait, ia berperilaku dengan cara yang sama seperti operasi penyalinan snapshot berbasis waktu individual, dan batasan throughput yang sama berlaku.

Saat Anda memulai operasi penyalinan AMI berbasis waktu untuk AMI yang didukung EBS dengan beberapa snapshot terkait, ia berperilaku dengan cara yang sama seperti operasi penyalinan snapshot berbasis waktu bersamaan dan batasan throughput yang sama berlaku. Setiap snapshot terkait menghasilkan permintaan salinan snapshot terpisah, yang masing-masing berkontribusi pada kuota throughput salinan snapshot kumulatif Anda. Durasi penyelesaian yang Anda tentukan berlaku untuk setiap snapshot terkait.

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat memulai snapshot berbasis waktu dan operasi penyalinan AMI yang didukung EBS saat menyalin snapshot dalam Wilayah yang sama atau saat menyalin snapshot di seluruh Wilayah.
- Jika Anda memulai dua operasi penyalinan berbasis waktu untuk snapshot atau AMI yang sama, durasi penyelesaian operasi penyalinan kedua dimulai hanya setelah operasi penyalinan pertama selesai.
- Operasi penyalinan berbasis waktu dan kalkulator durasi salinan snapshot tidak didukung dengan AWS Outposts, Local Zones, dan Wavelength Zones.

Memantau

Anda dapat memantau kemajuan snapshot berbasis waktu dan operasi penyalinan AMI yang didukung EBS menggunakan konsol Amazon EC2 dan AWS CLI. Di konsol, pilih snapshot dan kemudian, di tab Detail, periksa bidang Kemajuan. Dengan AWS CLI, periksa elemen Progress output dalam respon [perintah deskripsi-snapshots](#).

Anda dapat memeriksa apakah snapshot berbasis waktu atau operasi penyalinan AMI yang didukung EBS selesai dalam durasi penyelesaian yang diminta dengan memeriksa perbedaan antara waktu Mulai dan Selesai di konsol, **StartTime** atau **CompletionTime** dan dalam respons `describe-snapshots`.

Anda juga dapat menggunakan EventBridge acara `copySnapshot` Amazon untuk memantau hasil operasi penyalinan berbasis waktu. Acara menunjukkan apakah operasi selesai dan apakah durasi penyelesaian yang diminta terpenuhi. Jika durasi penyelesaian tidak terpenuhi, acara tersebut

mencakup informasi lebih lanjut tentang penyebabnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa snapshot EBS](#).

Harga dan penagihan

Note

Mirip dengan operasi penyalinan snapshot standar, jika Anda menyalin snapshot ke Wilayah baru, salinan lengkap (non-inkremental) dibuat, yang menghasilkan biaya penyimpanan tambahan. Salinan berikutnya dari snapshot yang sama bersifat inkremental. Selain itu, jika Anda menggunakan transfer data eksternal atau lintas wilayah, biaya transfer data Amazon EC2 tambahan akan berlaku.

Biaya tambahan berlaku untuk snapshot berbasis waktu dan operasi penyalinan AMI yang didukung EBS. Operasi penyalinan berbasis waktu dibebankan pada tingkat yang didasarkan pada durasi penyelesaian yang diminta, per GiB data snapshot yang disalin. Tarif tetap adalah sebagai berikut:

Note

Durasi penyelesaian harus ditentukan dalam kenaikan 15 menit. Durasi penyelesaian minimum adalah 15 menit, dan maksimum adalah 48 jam.

- 15 menit — \$0.020 per GiB data
- 30 menit dan 45 menit — \$0.018 per GiB data
- 1 jam hingga 1 jam 45 menit - \$0.016 per GiB data
- 2 jam hingga 3 jam 45 menit — \$0.014 per GiB data
- 4 jam hingga 7 jam 45 menit — \$0.012 per GiB data
- 8 jam hingga 15 jam 45 menit — \$0.010 per GiB data
- 16 jam atau lebih - \$0.005 per GiB data

Misalnya, jika Anda menyalin snapshot dengan 3.000 GiB data dengan durasi penyelesaian 8 jam, Anda akan ditagih \$30 (\$0,010 x 3.000 GiB).

Jika Anda memulai operasi penyalinan berbasis waktu, tetapi durasi penyelesaian yang diminta tidak terpenuhi karena Anda melebihi kuota, Anda akan ditagih berdasarkan durasi penyelesaian aktual,

bukan durasi penyelesaian yang diminta. Misalnya, jika Anda meminta durasi penyelesaian 1 jam, tetapi operasi selesai dalam 2 jam, Anda ditagih berdasarkan tarif untuk durasi penyelesaian 2 jam.

Jika Amazon EBS tidak dapat mencapai durasi penyelesaian yang diminta atau jika permintaan dibatalkan karena masalah sisi layanan, Anda tidak ditagih biaya tambahan untuk operasi penyalinan snapshot berbasis waktu.

Jika Anda menghapus salinan snapshot saat operasi penyalinan snapshot berbasis waktu masih berlangsung, Anda akan ditagih untuk data yang disalin hingga titik tersebut pada tingkat yang sesuai dengan durasi penyelesaian yang ditentukan.

Enkripsi dan penyalinan snapshot

Note

Enkripsi sisi server Amazon S3 (256-bit AES) melindungi data bergerak snapshot selama operasi penyalinan.

Anda dapat membuat salinan snapshot terenkripsi dari snapshot sumber yang tidak terenkripsi. Dan Anda dapat mengenkripsi salinan snapshot dengan kunci KMS yang berbeda dari snapshot sumber. Namun, mengubah status enkripsi salinan snapshot selama operasi penyalinan dapat menghasilkan salinan penuh (bukan tambahan), yang mungkin menimbulkan biaya transfer dan penyimpanan data yang lebih besar.

Tip

Saat menggunakan snapshot terenkripsi yang dibagikan dengan Anda, kami sarankan Anda mengenkripsi ulang snapshot dengan menyalinnya dan menggunakan kunci KMS yang Anda miliki. Ini melindungi Anda jika kunci KMS asli dikompromikan, atau jika pemilik mencabut akses Anda, yang dapat menyebabkan Anda kehilangan akses ke snapshot dan volume terenkripsi apa pun yang Anda buat darinya.

Izin untuk menyalin snapshot terenkripsi

Untuk menyalin snapshot terenkripsi, pengguna Anda harus memiliki izin berikut untuk menggunakan enkripsi Amazon EBS.

- `kms:DescribeKey`

- `kms:CreateGrant`
- `kms:GenerateDataKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext`
- `kms:ReEncrypt`
- `kms:Decrypt`
- Untuk menyalin snapshot terenkripsi yang dibagikan dari AWS akun lain, Anda harus memiliki izin untuk menggunakan kunci terkelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagikan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot Amazon EBS bersama](#).

Hasil enkripsi untuk salinan snapshot

Tabel berikut menjelaskan hasil enkripsi saat menyalin snapshot yang Anda miliki dan snapshot yang dibagikan dengan Anda.

Enkripsi secara default untuk Wilayah tujuan	Snapshot sumber	Hasil enkripsi salinan snapshot	Catatan
Nonaktif	Tidak terenkripsi	Enkripsi opsional	Jika Anda mengenkripsi salinan, Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan . Jika Anda mengenkripsi salinan tetapi tidak menentukan kunci KMS, kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default digunakan.
Nonaktif	Dienkripsi	Dienkripsi secara otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, Kunci yang dikelola AWS (aws/ebs) digunakan.
Diaktifkan	Tidak terenkripsi	Dienkripsi secara otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default digunakan.

Enkripsi secara default untuk Wilayah tujuan	Snapshot sumber	Hasil enkripsi salinan snapshot	Catatan
Diaktifkan	Dienkripsi	Dienkripsi secara otomatis	Anda dapat menentukan kunci KMS yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, kunci yang ditentukan untuk enkripsi secara default digunakan.

Menyalin snapshot

Anda dapat menyalin snapshot dari satu Wilayah ke Wilayah lainnya. Anda dapat menyalin snapshot yang tidak terenkripsi ke snapshot terenkripsi. Namun, jika Anda mencoba menyalin snapshot terenkripsi tanpa memiliki izin untuk menggunakan kunci enkripsi, operasi gagal secara diam-diam dan salinan snapshot menerima pesan status “ID kunci yang diberikan tidak dapat diakses”.

Console

Untuk menyalin snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang akan dihapus, lalu pilih Tindakan, Salin snapshot.
4. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk salinan snapshot tersebut.

Secara default, deskripsi mencakup informasi tentang snapshot sumber sehingga Anda dapat mengidentifikasi salinan dari versi asli.

5. Tentukan tujuan untuk salinan snapshot.
 - Untuk menyalin snapshot ke Wilayah yang sama atau ke Wilayah lain, pilih AWS Wilayah lalu pilih Wilayah tujuan.
 - Untuk menyalin snapshot ke Zona Lokal, pilih Zona AWS Lokal lalu pilih Zona Lokal tujuan.
 - (hanya Outpost pelanggan) Untuk menyalin snapshot ke Outpost, pilih AWS Outpost lalu masukkan ARN tujuan. Outpost

6. Jika Anda memerlukan salinan snapshot untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, pilih Aktifkan salinan berbasis waktu. Untuk durasi Penyelesaian, masukkan durasi penyelesaian yang diperlukan, dalam peningkatan 15 menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salinan berbasis waktu untuk snapshot Amazon EBS dan didukung EBS AMIs](#).

Jika Anda tidak memerlukan salinan snapshot untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, jangan aktifkan salinan berbasis waktu. Dalam hal ini, salinan snapshot diselesaikan dengan upaya terbaik.

7. (Outpost khusus pelanggan) Untuk membuat salinan snapshot di Wilayah yang Outpost dipilih, untuk tujuan Snapshot pilih AWS Outpost, lalu untuk OutpostARN Tujuan, masukkan ARN Outpost untuk menyalin snapshot. Bidang tujuan Snapshot hanya muncul jika Anda memiliki dan Outpost di Wilayah yang dipilih.
8. Tentukan status enkripsi untuk salinan snapshot.

Jika snapshot sumber dienkrpsi, atau jika akun Anda diaktifkan untuk [enkripsi secara default](#), salinan snapshot secara otomatis dienkrpsi. Jika snapshot sumber tidak dienkrpsi dan akun Anda tidak diaktifkan untuk enkripsi secara default, enkripsi bersifat opsional.

9. Pilih Salin snapshot.

AWS CLI

Untuk menyalin snapshot ke Wilayah lain

Gunakan perintah [copy-snapshot](#). Contoh berikut menyalin snapshot yang ditentukan dari Wilayah sumber ke Wilayah saat ini, yang ditentukan oleh `--region` opsi.

```
aws ec2 copy-snapshot \  
  --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --source-region us-east-1 \  
  --region us-west-2
```

Untuk menyalin snapshot yang tidak terenkrpsi ke snapshot terenkrpsi

Gunakan perintah [copy-snapshot](#). Contoh berikut menyalin snapshot tak terenkrpsi yang ditentukan dari Wilayah sumber ke Wilayah saat ini, mengenkripsi snapshot baru menggunakan kunci KMS yang ditentukan.

```
aws ec2 copy-snapshot \  
  --source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --source-region us-east-1 \  
  --region us-west-2 \  
  --kms-key-id arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/*
```

```
--source-snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
--source-region us-east-1 \  
--encrypted \  
--kms-key-id alias/my-kms-key
```

PowerShell

Untuk menyalin snapshot ke Wilayah lain

Gunakan [Copy-EC2Snapshot](#) cmdlet. Contoh berikut menyalin snapshot yang ditentukan dari Wilayah sumber ke Wilayah saat ini, yang ditentukan oleh `--region` opsi.

```
Copy-EC2Snapshot `   
-SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `   
-SourceRegion us-east-1 `   
-Region us-west-2
```

Untuk menyalin snapshot yang tidak terenkripsi ke snapshot terenkripsi

Gunakan [Copy-EC2Snapshot](#) cmdlet. Contoh berikut menyalin snapshot tak terenkripsi yang ditentukan dari Wilayah sumber ke Wilayah saat ini, mengenkripsi snapshot baru menggunakan kunci KMS yang ditentukan.

```
Copy-EC2Snapshot `   
-SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890 `   
-SourceRegion us-east-1 `   
-Encrypted $true `   
-KmsKeyId alias/my-kms-key
```

Bagikan snapshot Amazon EBS dengan akun lain AWS

Anda dapat memodifikasi izin dari snapshot jika Anda ingin berbagi dengan akun AWS lainnya. Anda dapat berbagi snapshot secara publik dengan semua AWS akun lain, atau Anda dapat membagikannya secara pribadi dengan AWS akun individual yang Anda tentukan. Pengguna yang Anda beri wewenang dapat menggunakan snapshot yang Anda bagikan untuk membuat volume EBS mereka sendiri, sementara snapshot asli Anda tetap tidak terpengaruh.

 Important

Saat Anda berbagi snapshot, Anda memberikan akses ke semua data di snapshot kepada orang lain. Bagikan snapshot hanya kepada individu yang Anda percayai dengan semua data snapshot Anda.

Untuk mencegah berbagi foto secara publik, Anda dapat mengaktifkan [Blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#).

Topik

- [Sebelum Anda berbagi snapshot](#)
- [Membagikan snapshot](#)
- [Bagikan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot Amazon EBS bersama](#)
- [Gunakan snapshot Amazon EBS yang dibagikan dengan Anda](#)
- [Menentukan penggunaan snapshot yang Anda bagikan](#)

Sebelum Anda berbagi snapshot

Hal-hal berikut berlaku saat berbagi snapshot:

- Jika pemblokiran akses publik untuk snapshot diaktifkan untuk Wilayah, upaya guna membagikan snapshot secara publik akan diblokir. Snapshot masih dapat dibagikan secara privat.
- Snapshot dibatasi untuk Wilayah tempatnya dibuat. Untuk berbagi snapshot dengan Wilayah lain, salin snapshot ke Wilayah tersebut, lalu bagikan salinannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot Amazon EBS](#).
- Anda tidak dapat berbagi snapshot yang dienkripsi dengan Kunci yang dikelola AWS default. Anda hanya dapat berbagi snapshot yang dienkripsi dengan kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Kunci](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .
- Anda hanya dapat berbagi snapshot yang tidak terenkripsi secara publik.
- Saat Anda berbagi snapshot terenkripsi, Anda juga harus berbagi kunci yang dikelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagikan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot Amazon EBS bersama](#).

Membagikan snapshot

Anda dapat membagikan snapshot secara publik atau dengan akun tertentu AWS .

Console

Untuk berbagi snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang akan dibagikan, lalu pilih Tindakan, Ubah izin.
4. Tentukan izin snapshot. Pengaturan saat ini menunjukkan izin berbagi snapshot saat ini.
 - Untuk membagikan snapshot secara publik dengan semua AWS akun, pilih Publik.
 - Untuk membagikan snapshot secara pribadi dengan AWS akun tertentu, pilih Pribadi. Kemudian, di bagian Berbagi akun, pilih Tambah akun, dan masukkan 12 digit ID akun (tanpa tanda hubung) yang akan dibagikan.
5. Pilih Simpan perubahan.

AWS CLI

Izin untuk snapshot ditentukan menggunakan atribut `createVolumePermission` snapshot. Untuk membuat snapshot publik, atur grup ke `all`. Untuk berbagi snapshot dengan AWS akun tertentu, atur pengguna ke ID AWS akun.

Untuk berbagi snapshot secara publik

Gunakan perintah [modify-snapshot-attribute](#).

Untuk `--attribute`, tentukan `createVolumePermission`. Untuk `--operation-type`, tentukan `add`. Untuk `--group-names`, tentukan `all`.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --attribute createVolumePermission \  
  --operation-type add \  
  --group-names all
```

Untuk berbagi snapshot secara privat

Gunakan perintah [modify-snapshot-attribute](#).

Untuk `--attribute`, tentukan `createVolumePermission`. Untuk `--operation-type`, tentukan `add`. Untuk `--user-ids`, tentukan 12 digit AWS akun IDs yang dapat digunakan untuk berbagi snapshot.

```
aws ec2 modify-snapshot-attribute \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --attribute createVolumePermission \  
  --operation-type add \  
  --user-ids 123456789012 111122223333
```

PowerShell

Izin untuk snapshot ditentukan menggunakan atribut `createVolumePermission` snapshot. Untuk membuat snapshot publik, atur grup ke `all`. Untuk berbagi snapshot dengan AWS akun tertentu, atur pengguna ke ID AWS akun.

Untuk berbagi snapshot secara publik

Gunakan [Edit-EC2SnapshotAttribute](#) cmdlet.

Untuk `-Attribute`, tentukan `CreateVolumePermission`. Untuk `-OperationType`, tentukan `Add`. Untuk `-GroupName`, tentukan `all`.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
  -Attribute CreateVolumePermission `  
  -OperationType Add `  
  -GroupName all
```

Untuk berbagi snapshot secara privat

Gunakan [Edit-EC2SnapshotAttribute](#) cmdlet.

Untuk `-Attribute`, tentukan `CreateVolumePermission`. Untuk `-OperationType`, tentukan `Add`. Untuk `UserId`, tentukan 12 digit AWS akun IDs yang dapat digunakan untuk berbagi snapshot.

```
Edit-EC2SnapshotAttribute `  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
```

```
-Attribute CreateVolumePermission `
-OperationType Add `
-UserId 123456789012 111122223333
```

Bagikan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot Amazon EBS bersama

Saat Anda berbagi snapshot terenkripsi, Anda juga harus berbagi kunci yang dikelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot. Anda dapat menerapkan izin lintas akun ke kunci yang dikelola pelanggan baik saat dibuat atau di lain waktu.

Pengguna kunci yang dikelola pelanggan bersama Anda yang mengakses snapshot terenkripsi harus diberikan izin untuk melakukan tindakan berikut pada kunci tersebut:

- kms:DescribeKey
- kms:CreateGrant
- kms:GenerateDataKey
- kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext
- kms:ReEncrypt
- kms:Decrypt

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke kms:CreateGrant. Sebagai gantinya, gunakan tombol kms:GrantIsForAWSResource kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh layanan. AWS

Untuk informasi selengkapnya tentang mengontrol akses ke kunci yang dikelola pelanggan, lihat [Menggunakan kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Untuk berbagi kunci terkelola pelanggan menggunakan AWS KMS konsol

1. Buka AWS KMS konsol di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.

3. Pilih Kunci yang dikelola pelanggan di panel navigasi.
4. Di kolom Alias, pilih alias (tautan teks) dari kunci yang dikelola pelanggan yang Anda gunakan untuk mengenkripsi snapshot. Detail kunci terbuka di halaman baru.
5. Di bagian Kebijakan kunci, Anda melihat tampilan kebijakan atau tampilan default. Tampilan kebijakan menampilkan dokumen kebijakan kunci. Tampilan default menampilkan bagian untuk Administrator kunci, Penghapusan kunci, Penggunaan Kunci, dan Akun AWS lainnya. Tampilan default ditampilkan jika Anda membuat kebijakan di konsol dan belum menyesuaikannya. Jika tampilan default tidak tersedia, Anda perlu mengedit kebijakan secara manual dalam tampilan kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Kebijakan Kunci \(Konsol\)](#) dalam AWS Key Management Service Panduan Developer.

Gunakan tampilan kebijakan atau tampilan default, bergantung pada tampilan mana yang dapat Anda akses, untuk menambahkan satu atau beberapa AWS akun IDs ke kebijakan, sebagai berikut:

- (Tampilan kebijakan) Pilih Edit. Tambahkan satu atau beberapa AWS akun IDs ke pernyataan berikut: "Allow use of the key" dan "Allow attachment of persistent resources". Pilih Simpan perubahan. Dalam contoh berikut, ID AWS akun 444455556666 ditambahkan ke kebijakan.

```
{
  "Sid": "Allow use of the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
    "arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {"AWS": [
    "arn:aws:iam::111122223333:user/KeyUser",
```



```
"arn:aws:iam::444455556666:root"
  ]},
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:ListGrants",
    "kms:RevokeGrant"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}
}
```

- (Tampilan default) Gulir ke bawah ke AWS akun lain. Pilih Tambahkan AWS akun lain dan masukkan ID AWS akun seperti yang diminta. Untuk menambahkan akun lain, pilih Tambahkan AWS akun lain dan masukkan ID AWS akun. Setelah Anda menambahkan semua akun AWS, pilih Simpan perubahan.

Gunakan snapshot Amazon EBS yang dibagikan dengan Anda

Untuk menggunakan snapshot yang dibagikan yang tidak dienkripsi

Cari snapshot yang dibagikan berdasarkan ID atau deskripsi. Anda dapat menggunakan snapshot ini sebagaimana dengan snapshot lain yang Anda miliki di akun Anda. Misalnya, Anda dapat membuat volume dari snapshot atau menyalinnya ke Wilayah yang berbeda.

Untuk menggunakan snapshot yang dibagikan yang terenkripsi

Cari snapshot yang dibagikan berdasarkan ID atau deskripsi. Buat salinan snapshot yang dibagikan di akun Anda, dan enkripsi salinannya dengan kunci KMS yang Anda miliki. Anda kemudian dapat menggunakan salinan untuk membuat volume atau Anda dapat menyalinnya ke Wilayah yang berbeda.

Console

Untuk melihat izin snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot.

4. Jika filter dimiliki oleh saya, snapshot dimiliki oleh akun ini. Jika filter adalah Snapshot pribadi, snapshot dimiliki oleh akun ini atau dibagikan secara khusus dengan akun ini. Pilih snapshot dan pada tab Detail, periksa apakah Pemilik menentukan akun ini atau akun lain.

AWS CLI

Untuk melihat izin snapshot

Gunakan [describe-snapshot-attribute](#) perintah untuk mendapatkan izin snapshot dari snapshot yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-snapshot-attribute \
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
  --attribute createVolumePermission
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
  "CreateVolumePermissions": [
    {
      "UserId": "111122223333"
    }
  ]
}
```

PowerShell

Untuk melihat izin snapshot

Gunakan [Get-EC2SnapshotAttribute](#) cmdlet.

```
(Get-EC2SnapshotAttribute `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -Attribute createVolumePermission).CreateVolumePermissions
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Group UserId
-----
111122223333
```

Menentukan penggunaan snapshot yang Anda bagikan

Anda dapat menggunakan AWS CloudTrail untuk memantau apakah snapshot yang telah Anda bagikan dengan orang lain disalin atau digunakan untuk membuat volume. Peristiwa berikut akan masuk CloudTrail saat tindakan diambil pada snapshot yang telah Anda bagikan:

- `SharedSnapshotCopyInitiated` — Snapshot yang sama sedang disalin.
- `SharedSnapshotVolumeCreated` — Foto bersama digunakan untuk membuat volume.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail, lihat [Log panggilan Amazon EC2 dan Amazon EBS API](#) dengan. AWS CloudTrail

Mengarsipkan snapshot Amazon EBS

Amazon EBS Snapshots Archive adalah tingkat penyimpanan yang dapat Anda gunakan untuk penyimpanan jangka panjang berbiaya rendah dari snapshot yang jarang diakses yang tidak memerlukan pengambilan yang sering atau cepat.

Secara default, saat Anda membuat snapshot, snapshot disimpan di tingkat Standar Snapshot Amazon EBS (tingkat standar). Snapshot yang disimpan di tingkat standar bersifat inkremental. Hal ini berarti bahwa hanya blok pada volume yang berubah setelah snapshot terbaru Anda disimpan.

Saat Anda mengarsipkan snapshot, snapshot inkremental akan dikonversi ke snapshot penuh, dan akan dipindahkan dari tingkat standar ke tingkat Arsip Snapshot Amazon EBS (tingkat arsip). Snapshot lengkap mencakup semua blok yang ditulis ke volume pada saat snapshot dibuat.

Saat Anda perlu mengakses snapshot yang diarsipkan, Anda dapat memulihkannya dari tingkat arsip ke tingkat standar, lalu menggunakannya dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan snapshot lain di akun Anda.

Arsip Snapshot Amazon EBS menawarkan biaya penyimpanan snapshot hingga 75 persen lebih rendah untuk snapshot yang Anda rencanakan untuk disimpan selama 90 hari atau lebih lama dan yang jarang perlu Anda akses.

Beberapa kasus penggunaan khas meliputi:

- Mengarsipkan satu-satunya snapshot volume, seperti snapshot end-of-project
- Mengarsipkan snapshot point-in-time inkremental lengkap untuk alasan kepatuhan.
- Mengarsipkan snapshot inkremental bulanan, triwulanan, atau tahunan.

Topik

- [Kuota](#)
- [Pertimbangan dan batasan untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS](#)
- [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#)
- [Pedoman dan praktik terbaik untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS](#)
- [Izin IAM yang diperlukan untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS](#)
- [Arsipkan snapshot Amazon EBS](#)
- [Memulihkan snapshot Amazon EBS yang diarsipkan](#)
- [Ubah periode pemulihan untuk snapshot Amazon EBS yang dipulihkan sementara](#)
- [Lihat snapshot Amazon EBS yang diarsipkan](#)
- [Pantau pengarsipan snapshot Amazon EBS menggunakan Acara CloudWatch](#)

Kuota

Bagian ini menjelaskan kuota default untuk snapshot yang diarsipkan dan sedang berlangsung.

Kuota	Kuota default			
Snapshot yang diarsipkan per volume	25			
Arsip snapshot dalam proses bersamaan per akun	25			
Arsip snapshot dalam	5			

Kuota	Kuota default			
proses				
bersamaa				
per				
akun				

Jika Anda membutuhkan lebih dari batas default, lengkapi formulir Dukungan Center [Create case](#) untuk meminta peningkatan batas.

Pertimbangan dan batasan untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS

Ingatlah hal berikut saat mengarsipkan snapshot Amazon EBS.

Pertimbangan-pertimbangan

- Periode arsip minimum adalah 90 hari. Jika Anda menghapus atau memulihkan snapshot yang diarsipkan secara permanen sebelum periode arsip minimum 90 hari, Anda akan ditagih untuk sisa hari di tingkat arsip, dibulatkan ke jam terdekat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#).
- Diperlukan waktu hingga 72 jam untuk memulihkan snapshot yang diarsipkan dari tingkat arsip ke tingkat standar, tergantung pada ukuran snapshot.
- Snapshot yang diarsipkan selalu merupakan snapshot penuh. Snapshot lengkap berisi semua blok yang ditulis ke volume pada saat snapshot dibuat. Snapshot lengkap kemungkinan akan lebih besar dari snapshot inkremental dari tempat snapshot tersebut dibuat. Namun, jika Anda hanya memiliki satu snapshot volume pada tingkat standar, ukuran snapshot penuh di tingkat arsip akan berukuran sama dengan snapshot di tingkat standar. Ini karena snapshot pertama yang diambil dari sebuah volume selalu merupakan snapshot penuh. Untuk mendapatkan ukuran snapshot penuh, gunakan [perintah AWS CLI deskripsi-snapshot](#).
- Pengarsipan direkomendasikan untuk snapshot bulanan, triwulanan, atau tahunan. Mengarsipkan snapshot inkremental harian dari satu volume dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan menyimpannya di tingkat standar.
- Saat snapshot diarsipkan, data snapshot yang direferensikan oleh snapshot lain dalam garis keturunan snapshot dipertahankan di tingkat standar. Biaya data dan penyimpanan yang terkait dengan data yang direferensikan yang disimpan pada tingkat standar dialokasikan ke snapshot berikutnya dalam garis keturunan. Ini memastikan bahwa snapshot berikutnya dalam garis keturunan tidak terpengaruh oleh arsip.

- Jika Anda menghapus snapshot yang diarsipkan yang cocok dengan aturan retensi Keranjang Sampah, snapshot yang diarsipkan akan disimpan di Keranjang Sampah untuk periode retensi yang ditentukan dalam aturan retensi. Untuk menggunakan snapshot, Anda harus terlebih dahulu memulihkannya dari Keranjang Sampah, lalu mengembalikannya dari tingkat arsip. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Recycle Bin](#) dan [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#).
- Anda tidak dapat menggunakan snapshot yang diarsipkan dalam pemetaan perangkat blok atau untuk membuat volume Amazon EBS.
- Anda dapat mengarsipkan snapshot yang dibuat dengan AWS Backup menggunakan Konsol AWS Backup, APIs, atau alat baris perintah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat rencana cadangan](#) di Panduan Developer AWS Backup .

Batasan

- Anda dapat mengarsipkan snapshot yang ada dalam status completed saja.
- Anda hanya dapat mengarsipkan snapshot yang Anda miliki di akun Anda. Untuk mengarsipkan snapshot yang dibagikan dengan Anda, pertama-tama salin snapshot ke akun Anda dan kemudian arsipkan salinan snapshot.
- Sebelum dapat menggunakan snapshot yang diarsipkan, Anda harus terlebih dahulu memulihkannya ke tingkat standar. Memulihkan ke tingkat standar diperlukan untuk membuat volume dari snapshot melalui operasi API CreateVolume dan RunInstances serta untuk berbagi atau menyalin snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulihkan snapshot Amazon EBS yang diarsipkan](#).
- Anda dapat mengarsipkan snapshot yang dikaitkan dengan satu atau lebih AMIs hanya jika semua yang terkait AMIs dinonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan AMI](#).
- Anda tidak dapat mengaktifkan AMI yang dinonaktifkan jika snapshot terkait dipulihkan sementara. Semua snapshot terkait harus dipulihkan secara permanen sebelum Anda dapat mengaktifkan AMI.
- Anda tidak dapat membatalkan arsip snapshot atau proses pemulihan snapshot setelah dimulai.
- Anda dapat mengunci snapshot yang diarsipkan. Jika Anda mengarsipkan snapshot yang telah Anda bagikan dengan akun lain, akun yang digunakan untuk berbagi snapshot kehilangan akses setelah snapshot diarsipkan.
- Anda dapat menyalin snapshot yang diarsipkan. Jika Anda perlu menyalin snapshot yang diarsipkan, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu.

- Anda tidak dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang diarsipkan. Pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan secara otomatis saat snapshot diarsipkan. Jika Anda perlu menggunakan pemulihan snapshot cepat, Anda harus mengaktifkannya secara manual setelah memulihkan snapshot.

Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS

Snapshot yang diarsipkan dikenai biaya dengan tarif 0,0125 USD per GB-bulan. Misalnya, jika Anda mengarsipkan snapshot sebesar 100 GiB, Anda dikenai biaya sebesar 1,25 USD ($100 \text{ GiB} * 0,0125 \text{ USD}$) per bulan.

Pemulihan snapshot dikenai biaya dengan tarif 0,03 USD per GB data yang dipulihkan. Misalnya, jika Anda mengembalikan snapshot 100 GiB dari tingkat arsip, Anda akan dikenai biaya satu kali sebesar 3 USD ($100 \text{ GiB} * 0,03 \text{ USD}$).

Setelah snapshot dipulihkan ke tingkat standar, snapshot dikenai biaya tarif standar untuk snapshot sebesar 0,05 USD per GB-bulan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Penagihan untuk periode arsip minimum

Periode arsip minimum adalah 90 hari. Jika Anda menghapus atau memulihkan snapshot yang diarsipkan secara permanen sebelum periode arsip minimum 90 hari, Anda akan ditagih biaya prorata yang sama dengan biaya penyimpanan tingkat arsip untuk sisa harinya, dibulatkan ke jam terdekat. Misalnya, jika Anda menghapus atau memulihkan snapshot yang diarsipkan secara permanen setelah 40 hari, Anda akan dikenai biaya selama 50 hari tersisa dari periode arsip minimum.

Note

Memulihkan snapshot yang diarsipkan sementara sebelum periode arsip minimum 90 hari tidak dikenai biaya ini.

Pemulihan sementara

Saat Anda memulihkan snapshot sementara, snapshot dipulihkan dari tingkat arsip ke tingkat standar, dan salinan snapshot tetap berada di tingkat arsip. Anda dikenai biaya untuk snapshot di

tingkat standar dan salinan snapshot di tingkat arsip selama periode pemulihan sementara. Ketika snapshot yang dipulihkan sementara dihapus dari tingkat standar, Anda tidak lagi ditandai untuk itu, dan Anda ditandai untuk snapshot di tingkat arsip saja.

Pemulihan permanen

Saat Anda memulihkan snapshot sementara, snapshot dipulihkan dari tingkat arsip ke tingkat standar, dan salinan snapshot tetap berada di tingkat arsip. Anda ditandai untuk snapshot di tingkat standar saja.

Menghapus snapshot

Jika Anda menghapus snapshot saat sedang diarsipkan, Anda akan ditandai untuk data snapshot yang telah dipindahkan ke tingkat arsip. Data ini tunduk pada periode arsip minimum 90 hari dan ditandai sesuai pada saat penghapusan. Misalnya, jika Anda mengarsipkan snapshot 100 GiB, dan Anda menghapus snapshot setelah hanya 40 GiB diarsipkan, Anda ditagih \$1,50 untuk periode arsip minimum 90 hari untuk 40 GiB yang telah diarsipkan ($\$0,0125 \text{ per GB-bulan} \times 40 \text{ GB} \times (90 \text{ hari} \times 24 \text{ jam}) / (24 \times 30 \text{ hari bulan})$). hours/day

Jika Anda menghapus snapshot saat sedang dipulihkan dari tingkat arsip, Anda akan dikenai biaya untuk pemulihan snapshot untuk ukuran penuh snapshot (ukuran snapshot * \$0,03). Misalnya, jika Anda mengembalikan snapshot 100 GiB dari tingkat arsip, dan Anda menghapus snapshot kapan saja sebelum pemulihan snapshot selesai, Anda ditandai \$3 (ukuran snapshot 100 GiB * \$0,03).

Keranjang Sampah

Snapshot yang diarsipkan dikenai biaya dengan tarif untuk snapshot yang diarsipkan saat berada di Keranjang Sampah. Snapshot yang diarsipkan yang ada di Keranjang Sampah tunduk pada periode arsip minimum 90 hari dan dikenai biaya sesuai jika dihapus oleh Keranjang Sampah sebelum periode arsip minimum. Dengan kata lain, jika aturan retensi menghapus snapshot yang diarsipkan dari Keranjang Sampah sebelum periode minimum 90 hari, Anda akan dikenai biaya untuk sisa hari.

Jika Anda menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi saat snapshot sedang diarsipkan, snapshot yang diarsipkan akan disimpan di Keranjang Sampah untuk periode retensi yang ditentukan dalam aturan retensi. Itu dikenai biaya dengan tarif untuk snapshot yang diarsipkan.

Jika Anda menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi saat snapshot dipulihkan, snapshot yang dipulihkan akan disimpan di Keranjang Sampah selama sisa periode retensi, dan dikenai biaya pada tingkat snapshot standar. Untuk menggunakan snapshot yang dipulihkan, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu dari Keranjang Sampah.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Recycle Bin](#).

Pelacakan biaya

Snapshot yang diarsipkan muncul di AWS Cost and Usage Report dengan ID sumber daya yang sama dan Nama Sumber Daya Amazon (ARN). Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS Cost and Usage Report](#).

Anda dapat menggunakan tipe penggunaan berikut untuk mengidentifikasi biaya terkait:

- `SnapshotArchiveStorage` — biaya untuk penyimpanan data bulanan
- `SnapshotArchiveRetrieval` — biaya satu kali untuk pemulihan snapshot
- `SnapshotArchiveEarlyDelete` — biaya untuk menghapus atau memulihkan snapshot secara permanen sebelum periode arsip minimum (90 hari)

Pedoman dan praktik terbaik untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS

Bagian ini memberikan beberapa pedoman dan praktik terbaik untuk mengarsipkan snapshot.


Topik

- [Mengarsipkan satu-satunya snapshot volume](#)
- [Mengarsipkan snapshot tambahan dari satu volume](#)
- [Mengarsipkan snapshot lengkap untuk alasan kepatuhan](#)
- [Menentukan pengurangan biaya penyimpanan tingkat standar](#)

Mengarsipkan satu-satunya snapshot volume


Bila Anda hanya memiliki satu snapshot volume, snapshot selalu berukuran sama dengan blok yang ditulis ke volume pada saat snapshot dibuat. Saat Anda mengarsipkan snapshot seperti itu, snapshot di tingkat standar dikonversi ke snapshot penuh berukuran setara dan dipindahkan dari tingkat standar ke tingkat arsip.

Mengarsipkan snapshot ini dapat membantu Anda menghemat dengan biaya penyimpanan yang lebih rendah. Jika Anda tidak lagi membutuhkan volume sumber, Anda dapat menghapus volume untuk penghematan biaya penyimpanan lebih lanjut.



Mengarsipkan snapshot tambahan dari satu volume

Saat Anda mengarsipkan snapshot inkremental, snapshot akan dikonversi ke snapshot penuh dan akan dipindahkan ke tingkat Arsip. Misalnya, pada gambar berikut, jika Anda mengarsipkan Snap B, snapshot dikonversi ke snapshot penuh yang berukuran 10 GiB dan dipindahkan ke tingkat arsip. Demikian pula, jika Anda mengarsipkan Snap C, ukuran snapshot lengkap di tingkat arsip adalah 14 GiB.



Jika Anda mengarsipkan snapshot untuk mengurangi biaya penyimpanan di tingkat standar, Anda tidak boleh mengarsipkan snapshot pertama dalam satu set snapshot tambahan. Snapshot ini direferensikan oleh snapshot berikutnya dalam garis keturunan snapshot. Dalam kebanyakan kasus, pengarsipan snapshot ini tidak akan mengurangi biaya penyimpanan.

Note

Anda tidak boleh mengarsipkan snapshot terakhir dalam satu set snapshot tambahan. Snapshot terakhir adalah snapshot terbaru yang diambil dari sebuah volume. Anda akan

memerlukan snapshot ini di tingkat standar jika Anda ingin membuat volume darinya jika terjadi korupsi atau kehilangan volume.

Jika Anda mengarsipkan snapshot yang berisi data yang direferensikan oleh snapshot berikutnya di garis keturunan, biaya penyimpanan dan penyimpanan data yang terkait dengan data yang direferensikan dialokasikan ke snapshot berikutnya dalam garis keturunan. Dalam kasus ini, pengarsipan snapshot tidak akan mengurangi biaya penyimpanan atau penyimpanan data. Misalnya, pada gambar sebelumnya, jika Anda mengarsipkan Snap B, 4 GiB datanya diatribusikan ke Snap C. Dalam hal ini, biaya penyimpanan Anda secara keseluruhan akan meningkat karena Anda dikenai biaya penyimpanan untuk versi lengkap Snap B di tingkat arsip, dan biaya penyimpanan Anda untuk tingkat standar tetap tidak berubah.

Jika Anda mengarsipkan Snap C, penyimpanan tingkat standar Anda akan berkurang sebesar 4 GiB karena data tidak direferensikan oleh snapshot lain nanti di garis keturunan. Dan penyimpanan tingkat arsip Anda akan meningkat sebesar 14 GiB karena snapshot dikonversi ke snapshot penuh.

Mengarsipkan snapshot lengkap untuk alasan kepatuhan

Anda mungkin perlu membuat cadangan volume penuh setiap bulan, triwulanan, atau tahunan untuk alasan kepatuhan. Untuk pencadangan ini, Anda mungkin memerlukan snapshot mandiri tanpa referensi mundur atau meneruskan ke snapshot lain di garis keturunan snapshot. Snapshot yang diarsipkan dengan EBS Snapshots Archive adalah snapshot lengkap, dan tidak memiliki referensi ke snapshot lain dalam garis keturunan. Selain itu, Anda mungkin perlu mempertahankan snapshot ini untuk alasan kepatuhan selama beberapa tahun. EBS Snapshots Archive membuatnya hemat biaya untuk mengarsipkan snapshot lengkap ini untuk retensi jangka panjang.

Menentukan pengurangan biaya penyimpanan tingkat standar

Jika Anda ingin mengarsipkan snapshot tambahan untuk mengurangi biaya penyimpanan Anda, Anda harus mempertimbangkan ukuran snapshot penuh di tingkat arsip dan pengurangan penyimpanan di tingkat standar. Bagian ini menjelaskan cara melakukannya.

Important

Respons API adalah data yang akurat pada point-in-time saat APIs dipanggil. Respons API dapat berbeda karena data yang terkait dengan snapshot berubah sebagai akibat dari perubahan garis keturunan snapshot.

Untuk menentukan pengurangan biaya penyimpanan dan penyimpanan di tingkat standar, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Untuk snapshot yang ingin Anda arsipkan, periksa ukuran snapshot penuh dan volume sumber dari mana ia dibuat. Gunakan [perintah deskripsi-snapshots](#), dan untuk `--snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang ingin Anda arsipkan.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snapshot_id
```

Nilai `FullSnapshotSizeInBytes` reponse menunjukkan ukuran snapshot penuh, dalam byte, dan nilai `VolumeId` respons menunjukkan ID volume sumber.

Misalnya, perintah berikut memberikan informasi tentang snapshot `snap-09c9114207084f0d9`.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
```

Contoh output berikut menunjukkan bahwa ukuran snapshot penuh adalah 5678912341 byte (5,28 GiB), dan volume sumbernya. `vol-0f3e2c292c52b85c3`

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "",
      "Tags": [],
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "FullSnapshotSizeInBytes" : "5678912341",
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"
    }
  ]
}
```

2. Temukan semua snapshot yang dibuat dari volume sumber. Gunakan perintah [describe-snapshots](#). Tentukan filter `volume-id`, dan untuk nilai filter, tentukan ID volume dari langkah sebelumnya.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id, Values=volume_id"
```

Misalnya, perintah berikut mengembalikan semua snapshot yang dibuat dari volume `vol-0f3e2c292c52b85c3`.

```
$ aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=volume-id,  
Values=vol-0f3e2c292c52b85c3"
```

Berikut ini adalah output perintah, yang menunjukkan bahwa tiga snapshot dibuat dari volume `vol-0f3e2c292c52b85c3`.

```
{  
  "Snapshots": [  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-14T08:57:39.300Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-08ca60083f86816b0"  
    },  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-15T08:29:49.840Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"  
    },  
    {  
      "Description": "",  
      "Tags": [],  
      "Encrypted": false,  
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",  
      "State": "completed",  
      "VolumeSize": 8,  
      "StartTime": "2021-11-16T08:29:49.840Z",  
      "Progress": "100%",  
      "OwnerId": "123456789012",  
      "SnapshotId": "snap-09c9114207084f0d9"  
    }  
  ]  
}
```

```

    {
      "Description": "01",
      "Tags": [],
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-0f3e2c292c52b85c3",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-11-16T07:50:08.042Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-024f49fe8dd853fa8"
    }
  ]
}

```

3. Menggunakan output dari perintah sebelumnya, urutkan snapshot berdasarkan waktu pembuatannya, dari yang paling lama hingga yang terbaru. Parameter `StartTime` respons untuk setiap snapshot menunjukkan waktu pembuatannya, dalam format waktu UTC.

Misalnya, snapshot yang dikembalikan pada langkah sebelumnya yang diatur oleh waktu pembuatan, dari yang paling lama ke yang terbaru, adalah sebagai berikut:

1. `snap-08ca60083f86816b0` (tertua — dibuat sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan)
2. `snap-09c9114207084f0d9` (snapshot untuk diarsipkan)
3. `snap-024f49fe8dd853fa8` (terbaru — dibuat setelah snapshot yang ingin Anda arsipkan)
4. Identifikasi snapshot yang dibuat segera sebelum dan sesudah snapshot yang ingin Anda arsipkan. Dalam hal ini, Anda harus mengarsipkan snapshot `snap-09c9114207084f0d9`, yang merupakan snapshot inkrementa; kedua yang dibuat dalam rangkaian tiga snapshot. Snapshot `snap-08ca60083f86816b0` dibuat segera sebelumnya, dan snapshot `snap-024f49fe8dd853fa8` dibuat segera setelahnya.
5. Temukan data yang tidak direferensikan dalam snapshot yang ingin Anda arsipkan. Pertama, temukan blok yang berbeda antara snapshot yang dibuat segera sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan, dan snapshot yang ingin Anda arsipkan. Gunakan perintah [list-changed-blocks](#). Untuk `--first-snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang dibuat segera sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan. Untuk `--second-snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang ingin Anda arsipkan.

```

$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_created_before --second-
snapshot-id snapshot_to_archive

```

Misalnya, perintah berikut menunjukkan indeks blok untuk blok yang berbeda antara snapshot snap-08ca60083f86816b0 (snapshot yang dibuat sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan), dan snapshot snap-09c9114207084f0d9 (snapshot yang ingin Anda arsipkan).

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-08ca60083f86816b0 --second-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9
```

Berikut ini akan menunjukkan output perintah, dengan beberapa blok dihilangkan.

```
{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAX6y
+WH6Rm9y5zq1VyeTCmEzGmTT0jNZG1cDirFq1r0VeFbWXsH3W4z/",
      "SecondBlockToken": "ABgBASyx0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbHIUFqUjQUkwTwK5qkjP8NSGyNB",
      "BlockIndex": 4
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAcfL
+EfmQm1NgstqrFnYgsAxR4SDS04LkNLY00ChGBWcfJnnp90E9XX1",
      "SecondBlockToken": "ABgBAdX0mtX6aBA3EBy
+8jFCESMpig7csKjb020cd08m2iNJV2Ue+cRwUqF",
      "BlockIndex": 5
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAVBaFJmbP/eRHGh7vnJlAwyyiNUI3MKZmEMxs2wC3AmM/
fc6yCOAmb65",
      "SecondBlockToken":
"ABgBADewWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1Ctcn2nppz4wYItZRmAo1M72fpXU0Yv",
      "BlockIndex": 13
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAQGxwuf6z095L6DpRoVRVn0qPxmx9r7Wf60+i
+ltZ0dwPpGN39ijztLn",
      "SecondBlockToken": "ABgBAUdlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRc1nV
+bKjViu/9UESTcW7CD9w4J2td",
      "BlockIndex": 14
    },
    {

```



```

    "FirstBlockToken":
    "ABgBAZBfEv4EHS1aSXTXxSE3mBZG6CNeIkwxpljzmgSHICGlFmZCyJXzE4r3",
    "SecondBlockToken":
    "ABgBAVWR7QuQQB0AP2TtmNkgS4Aec5KAQVCldnpc91zBiNmSfW9ouIlbeXWy",
    "BlockIndex": 15
  },
  .....
  {
    "SecondBlockToken": "ABgBAeHwXPL+z3DBLjDhwjdAM9+CPGV5V05Q3rEEA
+ku50P498hjnTAgMhLG",
    "BlockIndex": 13171
  },
  {
    "SecondBlockToken":
    "ABgBAbZcPiVtLx6U3Fb4lAjRdrkJMwW5M2tiCgIp6ZZpcZ8AwXxkjVUUHADq",
    "BlockIndex": 13172
  },
  {
    "SecondBlockToken": "ABgBAVmEd/pQ9VW9hWi0uj0AKcau0nUFC0
+eZ5ASVdWLXWWC04ijfoDTpTVZ",
    "BlockIndex": 13173
  },
  {
    "SecondBlockToken": "ABgBAT/jeN7w
+8ALuNdaiwXmsSfM6t0vMoLBLJ14LKvavw4IiB1d0iykWe6b",
    "BlockIndex": 13174
  },
  {
    "SecondBlockToken": "ABgBAXtGvUhTjjUqkwKXfXzyR2GpQei/
+pJSG/19ESwvt7Hd8GHaUqVs6Zf3",
    "BlockIndex": 13175
  }
],
"ExpiryTime": 1637648751.813,
"VolumeSize": 8
}

```

Selanjutnya, gunakan perintah yang sama untuk menemukan blok yang berbeda antara snapshot yang ingin Anda arsipkan dan snapshot yang dibuat segera setelahnya. Untuk --first-snapshot-id, tentukan ID snapshot yang ingin Anda arsipkan. Untuk --second-

`snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang dibuat segera sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan.

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snapshot_to_archive --second-snapshot-id snapshot_created_after
```

Misalnya, perintah berikut menunjukkan indeks blok untuk blok yang berbeda antara snapshot `snap-09c9114207084f0d9` (snapshot yang dibuat sebelum snapshot yang ingin Anda arsipkan), dan snapshot `snap-024f49fe8dd853fa8` (snapshot yang ingin Anda arsipkan).

```
$ aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-09c9114207084f0d9 --second-snapshot-id snap-024f49fe8dd853fa8
```

Berikut ini akan menunjukkan output perintah, dengan beberapa blok dihilangkan.

```
{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAVax0bHHBnTERu
+9USLxYK/81UT0dbSnkDk0gqwRFSFGWA7HYbkkAy5Y",
      "SecondBlockToken":
"ABgBASEvi9x80m7Htp37cKG2NT9XUzEbLHpGcayelomSoHpGy8LGyvG0yYfK",
      "BlockIndex": 4
    },
    {
      "FirstBlockToken": "ABgBAeL0mtX6aBAAt3EBy+8jFCESMpig7csfMrI4ufnQJT3XBm/
pwJZ1n2Uec",
      "SecondBlockToken": "ABgBAXmUTg6rAI
+v0LvekshbxCVpJjWILvxgC0AG0GQBEUNRVHkNABBwXLk0",
      "BlockIndex": 5
    },
    {
      "FirstBlockToken":
"ABgBATKwWkHKTcrhZmsfM7GbaHyXD1CtcnjIZv9YzisYsQTMHfTfh4AhS0s2",
      "SecondBlockToken": "ABgBAcmiPFovWgXQio
+VBrx0qGy4PKZ9SAAHaZ2HQBm9fQQU0+EXxQjVGv37",
      "BlockIndex": 13
    },
    {
```

```

        "FirstBlockToken":
        "ABgBAbRlitCVI7c6hGsT4ckkKCw6bMRclnARrMt1hUbIhFnfz8kmUaZ0P2ZE",
        "SecondBlockToken": "ABgBAXe935n544+rxhJ0INB8q7pAeoPZkkD27vkspE/
qKyv0wpozYII6UNCT",
        "BlockIndex": 14
    },
    {
        "FirstBlockToken": "ABgBAd+yxC026I
+1Nm2KmuKfrhjCkuaP6LXuol3opCNk6+XRGcct4suBHje1",
        "SecondBlockToken": "ABgBACpPnXz821NtTvWBPTz8uUFXnS8jXubvghEjZulIjHgc
+7saWys77shb",
        "BlockIndex": 18
    },
    . . . . .
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBATni4sDE5rS8/a9pqV031U/1KCW
+CTxF13cQ5p2f2h1njpuUiGbqKGUa",
        "BlockIndex": 13190
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBARbXo7zFhu7IEQ/9VMYFCTCtCuQ
+iSlWVpBIshmeyeS5FD/M0i64U+a9",
        "BlockIndex": 13191
    },
    {
        "SecondBlockToken": "ABgBAZ8DhMk+rR0Xa4dZ1NK45rMYnVIGGSyTeiMli/sp/
JXUVZKJ9sMKIsGF",
        "BlockIndex": 13192
    },
    {
        "SecondBlockToken":
        "ABgBATH6MBVE90416sq0C27s1nVntFUpDwiMcRWGyJHy8sIgGL5yuYXHAvty",
        "BlockIndex": 13193
    },
    {
        "SecondBlockToken":
        "ABgBARuZykaFBWpCWrrJPXaPCneQMbyVgnITJqj4c1kJWPIj5Gn610Qyy+giN",
        "BlockIndex": 13194
    }
],
"ExpiryTime": 1637692677.286,
"VolumeSize": 8
}

```

6. Bandingkan output yang dikembalikan oleh kedua perintah pada langkah sebelumnya. Jika indeks blok yang sama muncul di kedua output perintah, ini menunjukkan bahwa blok berisi data yang tidak direferensikan.

Misalnya, output perintah pada langkah sebelumnya menunjukkan bahwa blok 4, 5, 13, dan 14 unik untuk snapshot snap-09c9114207084f0d9 dan bahwa mereka tidak direferensikan oleh snapshot lain dalam garis keturunan snapshot.

Untuk menentukan pengurangan penyimpanan tingkat standar, kalikan jumlah blok yang muncul di kedua output perintah dengan 512 KiB, yang merupakan ukuran blok snapshot.

Misalnya, jika 9.950 indeks blok muncul di kedua output perintah, ini menunjukkan bahwa Anda akan mengurangi penyimpanan tingkat standar sekitar 4,85 GiB ($9.950 \text{ blok} \times 512 \text{ KiB} = 4,85 \text{ GiB}$).

7. Tentukan biaya penyimpanan untuk menyimpan blok yang tidak direferensikan di tingkat standar selama 90 hari. Bandingkan nilai ini dengan biaya penyimpanan snapshot lengkap, dijelaskan pada langkah 1, di tingkat arsip. Anda dapat menentukan penghematan biaya dengan membandingkan nilainya, dengan asumsi bahwa Anda tidak memulihkan snapshot penuh dari tingkat arsip selama periode minimum 90 hari. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#).

Izin IAM yang diperlukan untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk menggunakan pengarsipan snapshot. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk menggunakan pengarsipan snapshot, pengguna memerlukan izin berikut.

- `ec2:DescribeSnapshotTierStatus`
- `ec2:ModifySnapshotTier`
- `ec2:RestoreSnapshotTier`

Pengguna konsol mungkin memerlukan izin tambahan seperti `ec2:DescribeSnapshots`.

Untuk mengarsipkan dan memulihkan snapshot terenkripsi, AWS KMS izin tambahan berikut diperlukan.

- kms:CreateGrant
- kms:Decrypt
- kms:DescribeKey

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengarsipkan, memulihkan, serta melihat snapshot terenkripsi dan tidak terenkripsi. Ini termasuk izin `ec2:DescribeSnapshots` untuk pengguna konsol. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
      "ec2:ModifySnapshotTier",
      "ec2:RestoreSnapshotTier",
      "ec2:DescribeSnapshots",
      "kms:CreateGrant",
      "kms:Decrypt",
      "kms:DescribeKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "Bool": {
        "kms:GrantIsForAWSResource": true
      }
    }
  }]
}
```

```
}  
}  
}]
```

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Arsipkan snapshot Amazon EBS

Anda dapat mengarsipkan snapshot apa pun yang ada dalam status `completed` dan yang Anda miliki di akun Anda. Anda tidak dapat mengarsipkan snapshot yang ada di status `pending` atau `error`, atau snapshot yang dibagikan dengan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan dan batasan untuk mengarsipkan snapshot Amazon EBS](#).

Jika snapshot dikaitkan dengan satu atau lebih AMIs, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkan yang terkait AMIs sebelum Anda dapat mengarsipkan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan AMI](#).

Snapshot yang diarsipkan mempertahankan ID snapshot, status enkripsi, izin AWS Identity and Access Management (IAM), informasi pemilik, dan tag sumber daya. Namun, pemulihan snapshot cepat dan berbagi snapshot dinonaktifkan secara otomatis setelah snapshot diarsipkan.

Anda dapat terus menggunakan snapshot saat arsip sedang dalam proses. Segera setelah status tingkat snapshot mencapai status `archival-complete`, Anda tidak dapat lagi menggunakan snapshot.

Console

Untuk mengarsipkan snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Dalam daftar snapshot, pilih snapshot yang akan diarsipkan, kemudian pilih Tindakan, Arsipkan snapshot.
4. Untuk mengonfirmasi, pilih Pulihkan snapshot.

AWS CLI

Untuk mengarsipkan snapshot

Gunakan [modify-snapshot-tier](#) AWS CLI perintah. Untuk `--snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang ingin Anda arsipkan. Untuk `--storage-tier`, tentukan archive.

```
aws ec2 modify-snapshot-tier \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --storage-tier archive
```

Berikut ini adalah output contoh. Parameter respons `TieringStartTime` menunjukkan tanggal dan waktu proses arsip dimulai, dalam format waktu UTC (YYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "TieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"  
}
```

PowerShell

Untuk mengarsipkan snapshot

Gunakan [Edit-EC2SnapshotTier](#) cmdlet. Contoh berikut mengarsipkan snapshot yang ditentukan.

```
Edit-EC2SnapshotTier `  
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
  -StorageTier "archive"
```

Memulihkan snapshot Amazon EBS yang diarsipkan

Sebelum dapat menggunakan snapshot yang diarsipkan, Anda harus terlebih dahulu memulihkannya ke tingkat standar. Snapshot yang dipulihkan memiliki ID snapshot, status enkripsi, izin IAM, informasi pemilik, dan tanda sumber daya yang sama yang dimilikinya sebelum diarsipkan. Anda dapat menggunakan AMI yang dipulihkan dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan AMI lainnya di akun Anda. Snapshot yang dipulihkan selalu merupakan snapshot penuh.

Saat memulihkan snapshot, Anda dapat memilih untuk memulihkannya secara permanen atau sementara.

Jika Anda memulihkan snapshot secara permanen, snapshot dipindahkan dari tingkat arsip ke tingkat standar secara permanen. Snapshot tetap dipulihkan dan siap digunakan sampai Anda mengarsipkan ulang secara manual atau Anda menghapusnya secara manual. Saat Anda memulihkan snapshot secara permanen, snapshot dihapus dari tingkat arsip.

Jika Anda memulihkan snapshot sementara, snapshot disalin dari tingkat arsip ke tingkat standar untuk periode pemulihan yang Anda tentukan. Snapshot tetap dipulihkan dan siap digunakan hanya untuk periode pemulihan. Selama periode pemulihan, salinan snapshot tetap berada di tingkat arsip. Setelah periode berakhir, snapshot secara otomatis dihapus dari tingkat standar. Anda dapat menambah atau mengurangi periode pemulihan atau mengubah tipe pemulihan menjadi permanen kapan saja selama periode pemulihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah periode pemulihan untuk snapshot Amazon EBS yang dipulihkan sementara](#).

Jika Anda memulihkan snapshot yang terkait dengan AMI yang dinonaktifkan, dan Anda bermaksud menggunakan AMI itu, Anda harus terlebih dahulu memulihkan semua snapshot terkait secara permanen dan kemudian mengaktifkan [kembali AMI yang dinonaktifkan](#) sebelum Anda dapat menggunakannya. Anda tidak dapat mengaktifkan AMI jika snapshot terkait dipulihkan sementara. Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk menemukan semua snapshot yang terkait dengan AMI.

```
aws ec2 describe-images --image-id ami_id \  
--query Images[*].BlockDeviceMappings[*].Ebs[].SnapshotId[]
```

Console

Untuk memulihkan snapshot dari arsip

Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>

1. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
2. Dalam daftar snapshot, pilih snapshot yang akan diarsipkan, kemudian pilih Tindakan, Pulihkan snapshot dari arsip.
3. Tentukan jenis pemulihan yang akan dilakukan. Untuk Jenis pemulihan, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk memulihkan snapshot secara permanen, pilih Permanen.
 - Untuk memulihkan snapshot secara sementara, pilih Sementara, kemudian untuk Periode pemulihan sementara, masukkan jumlah hari untuk mengembalikan snapshot.
4. Untuk mengonfirmasi, pilih Pulihkan snapshot.

AWS CLI

Untuk memulihkan snapshot yang diarsipkan secara permanen

Gunakan [restore-snapshot-tier](#) AWS CLI perintah dengan `--permanent-restore` opsi. Untuk `--snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang akan dipulihkan.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --permanent-restore
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "IsPermanentRestore": true  
}
```

Untuk memulihkan snapshot yang diarsipkan sementara

Gunakan [restore-snapshot-tier](#) AWS CLI perintah. Abaikan `--permanent-restore` opsi. Untuk `--temporary-restore-days`, tentukan jumlah hari untuk mengembalikan snapshot. Kisaran yang diizinkan adalah 1 hingga 180 hari. Jika Anda tidak menentukan nilai, defaultnya adalah 1 hari.

Contoh berikut untuk sementara mengembalikan snapshot yang ditentukan untuk periode pemulihan 5 hari.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \  
--snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
--temporary-restore-days 5
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "RestoreDuration": 5,  
  "IsPermanentRestore": false  
}
```

PowerShell

Untuk memulihkan snapshot yang diarsipkan secara permanen

Gunakan [Restore-EC2SnapshotTier](#)cmdlet.

```
Restore-EC2SnapshotTier `  
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
-PermanentRestore $true
```

Untuk memulihkan snapshot yang diarsipkan sementara

Gunakan [Restore-EC2SnapshotTier](#)cmdlet.

```
Restore-EC2SnapshotTier `  
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `  
-TemporaryRestoreDays 5
```

Ubah periode pemulihan untuk snapshot Amazon EBS yang dipulihkan sementara

Saat Anda memulihkan snapshot sementara, Anda harus menentukan jumlah hari di mana snapshot akan tetap dipulihkan di akun Anda. Setelah periode kedaluwasa, snapshot secara otomatis dihapus dari tingkat standar.

Anda dapat mengubah periode pemulihan untuk snapshot yang dipulihkan sementara kapan saja.

Anda dapat memilih untuk menambah atau mengurangi periode pemulihan, atau Anda dapat mengubah jenis pemulihan dari sementara menjadi permanen.

Jika Anda mengubah periode pemulihan, periode pemulihan baru berlaku sejak tanggal saat ini. Misalnya, jika Anda menentukan periode pemulihan baru 5 hari, snapshot akan tetap dipulihkan selama lima hari dari tanggal saat ini.

Note

Anda dapat mengakhiri pemulihan sementara lebih awal dengan mengatur periode pemulihan menjadi 1 hari.

Jika Anda mengubah jenis pemulihan dari sementara ke permanen, salinan snapshot dihapus dari tingkat arsip, dan snapshot tetap tersedia di akun Anda sampai Anda mengarsipkan ulang atau menghapusnya secara manual.

Console

Untuk memodifikasi periode pemulihan atau jenis pemulihan

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Dalam daftar snapshot, pilih snapshot yang sebelumnya Anda pulihkan sementara, kemudian pilih Tindakan, Pulihkan snapshot dari arsip.
4. Untuk Jenis pemulihan, lakukan salah satu langkah berikut:
 - Untuk mengubah jenis pemulihan dari sementara ke permanen, pilih Permanen.
 - Untuk menambah atau mengurangi periode pemulihan, tetap pilih Sementara, dan kemudian untuk Periode pemulihan sementara, masukkan periode pemulihan baru dalam beberapa hari.
5. Untuk mengonfirmasi, pilih Pulihkan snapshot.

AWS CLI

Untuk memodifikasi periode pemulihan atau jenis pemulihan

Gunakan perintah [restore-snapshot-tier](#). Untuk `--snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang sebelumnya Anda pulihkan sementara. Untuk mengubah jenis pemulihan dari sementara ke permanen, tentukan `--permanent-restore` dan hilangkan `--temporary-restore-days`.

Untuk menambah atau mengurangi periode pemulihan, hilangkan `--permanent-restore` dan untuk `--temporary-restore-days`, tentukan periode pemulihan baru dalam hitungan hari.

Contoh: Menambah atau mengurangi periode pemulihan

Perintah berikut mengubah periode pemulihan untuk snapshot yang ditentukan menjadi 10 hari.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --temporary-restore-days 10
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "RestoreDuration": 10,  
  "IsPermanentRestore": false  
}
```

Contoh: Ubah jenis pemulihan menjadi permanen

Perintah berikut mengubah jenis pemulihan untuk snapshot yang ditentukan dari sementara ke permanen.

```
aws ec2 restore-snapshot-tier \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --permanent-restore
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",  
  "IsPermanentRestore": true  
}
```

PowerShell

Untuk memodifikasi periode pemulihan atau jenis pemulihan

Gunakan [Restore-EC2SnapshotTier](#) cmdlet. Untuk `-SnapshotId`, tentukan ID snapshot yang sebelumnya Anda pulihkan sementara. Untuk mengubah jenis pemulihan dari sementara ke permanen, tentukan `-PermanentRestore` dan hilangkan `-TemporaryRestoreDays`. Untuk

menambah atau mengurangi periode pemulihan, hilangkan `-PermanentRestore` dan untuk `-TemporaryRestoreDays`, tentukan periode pemulihan baru dalam hitungan hari.

Contoh: Menambah atau mengurangi periode pemulihan

Perintah berikut mengubah periode pemulihan untuk snapshot yang ditentukan menjadi 10 hari.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -TemporaryRestoreDays 10
```

Contoh: Ubah jenis pemulihan menjadi permanen

Perintah berikut mengubah jenis pemulihan untuk snapshot yang ditentukan dari sementara ke permanen.

```
Restore-EC2SnapshotTier `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -PermanentRestore $true
```

Lihat snapshot Amazon EBS yang diarsipkan

Console

Untuk melihat informasi tingkat penyimpanan untuk snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Dalam daftar snapshot, pilih snapshot dan pilih tab Tingkat penyimpanan.

Memberikan informasi berikut ini:

- Perubahan tingkat terakhir dimulai pada — Tanggal dan waktu ketika arsip atau pemulihan terakhir dimulai.
- Kemajuan perubahan tingkat - Kemajuan arsip terakhir atau tindakan pemulihan, sebagai persentase.
- Tingkat penyimpanan — Tingkat penyimpanan untuk snapshot. Selalu `archive` untuk snapshot yang diarsipkan, dan `standard` untuk snapshot yang disimpan di tingkat standar, termasuk snapshot yang dipulihkan sementara.

- Status tingkatan — Status arsip terakhir atau tindakan pemulihan.
- Arsip selesai pada — Tanggal dan waktu ketika arsip selesai.
- Pemulihan sementara kedaluwarsa pada — Tanggal dan waktu ketika snapshot yang dipulihkan sementara akan kedaluwarsa.

AWS CLI

Untuk melihat informasi pengarsipan tentang snapshot yang diarsipkan

Gunakan perintah [describe-snapshot-tier-status](#). Tentukan filter `snapshot-id`, dan untuk nilai filter, tentukan ID snapshot. Atau, untuk melihat semua snapshot yang diarsipkan, hilangkan filter.

```
--filters "Name=snapshot-id, Values=snapshot_id"
```

Output mencakup parameter respons berikut:

- Status — Status snapshot. Selalu `completed` untuk snapshot yang diarsipkan. Hanya snapshot yang ada dalam status `completed` yang dapat diarsipkan.
- LastTieringStartTime — Tanggal dan waktu proses pengarsipan dimulai, dalam format waktu UTC (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).
- LastTieringOperationState — Status proses arsip saat ini. Status yang mungkin termasuk: `archival-in-progress` `archival-completed` `archival-failed` | `permanent-restore-in-progress` | `permanent-restore-completed` | `permanent-restore-failed` | `temporary-restore-in-progress` | `temporary-restore-completed` | `temporary-restore-failed`
- LastTieringProgress — Kemajuan proses arsip snapshot, dalam persentase.
- StorageTier — Tingkat penyimpanan untuk snapshot. Selalu `archive` untuk snapshot yang diarsipkan, dan `standard` untuk snapshot yang disimpan di tingkat standar, termasuk snapshot yang dipulihkan sementara.
- ArchivalCompleteTime — Tanggal dan waktu proses pengarsipan selesai, dalam format waktu UTC (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ).

Contoh: Jelaskan snapshot

Contoh berikut menampilkan informasi tentang snapshot yang ditentukan.

```
aws ec2 describe-snapshot-tier-status \
  --filters "Name=snapshot-id, Values=snap-0abcdef1234567890"
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "SnapshotTierStatuses": [
    {
      "Status": "completed",
      "ArchivalCompleteTime": "2021-09-15T17:33:16.147Z",
      "LastTieringProgress": 100,
      "Tags": [],
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "LastTieringOperationState": "archival-completed",
      "StorageTier": "archive",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
      "LastTieringStartTime": "2021-09-15T16:44:37.574Z"
    }
  ]
}
```

Untuk melihat snapshot yang diarsipkan dan tingkat standar

Gunakan perintah [describe-snapshots](#). Untuk `--snapshot-ids`, tentukan ID snapshot.

```
aws ec2 describe-snapshots --snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Berikut ini adalah output contoh. Parameter respons `StorageTier` menunjukkan apakah snapshot saat ini diarsipkan. `archive` menunjukkan bahwa snapshot saat ini diarsipkan dan disimpan di tingkat arsip, serta `standard` menunjukkan bahwa snapshot saat ini tidak diarsipkan dan disimpan di tingkat standar.

Dalam contoh output berikut, hanya Snap A yang diarsipkan. Snap B dan Snap C tidak diarsipkan.

Selain itu, parameter respons `RestoreExpiryTime` dikembalikan hanya untuk snapshot yang dipulihkan sementara dari arsip. Hal ini menunjukkan waktu snapshot yang dipulihkan sementara akan dihapus secara otomatis dari tingkat standar. Parameter respons tersebut tidak dikembalikan untuk snapshot yang dipulihkan secara permanen.

Dalam contoh output berikut, Snap C dipulihkan sementara, dan akan secara otomatis dihapus dari tingkat standar pada 2021-09-19T21:00:00.000Z (19 September 2021, pukul 21:00 UTC).

```
{
  "Snapshots": [
    {
      "Description": "Snap A",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-01234567890aaaaaa",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 8,
      "StartTime": "2021-09-07T21:00:00.000Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-01234567890aaaaaa",
      "StorageTier": "archive",
      "Tags": []
    },
    {
      "Description": "Snap B",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-09876543210bbbbbb",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 10,
      "StartTime": "2021-09-14T21:00:00.000Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-09876543210bbbbbb",
      "StorageTier": "standard",
      "RestoreExpiryTime": "2019-09-19T21:00:00.000Z",
      "Tags": []
    },
    {
      "Description": "Snap C",
      "Encrypted": false,
      "VolumeId": "vol-054321543210cccccc",
      "State": "completed",
      "VolumeSize": 12,
      "StartTime": "2021-08-01T21:00:00.000Z",
      "Progress": "100%",
      "OwnerId": "123456789012",
      "SnapshotId": "snap-054321543210cccccc",
      "StorageTier": "standard",
```



```

    "Tags": []
  }
]
}

```

Untuk hanya melihat snapshot yang disimpan di tingkat arsip atau tingkat standar

Gunakan perintah [describe-snapshots](#). Sertakan `--filter` opsi, dengan nama filter `storage-tier`. Untuk nilai filter tentukan salah satu `archive` atau `standard`. Contoh berikut hanya menampilkan snapshot yang diarsipkan.

```
aws ec2 describe-snapshots --filters "Name=storage-tier,Values=archive"
```

PowerShell

Untuk melihat informasi pengarsipan tentang snapshot yang diarsipkan

Gunakan [Get-EC2SnapshotTierStatus](#) cmdlet.

```
Get-EC2SnapshotTierStatus `
  -Filter @{"Name="snapshot-id"; Values="snap-0abcdef1234567890"}
```

Untuk melihat snapshot yang diarsipkan dan tingkat standar

Gunakan [Get-EC2Snapshot](#) cmdlet.

```
Get-EC2Snapshot `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Untuk hanya melihat snapshot yang disimpan di tingkat arsip atau tingkat standar

Gunakan [Get-EC2Snapshot](#) cmdlet. Contoh berikut hanya menampilkan snapshot yang diarsipkan.

```
Get-EC2Snapshot `
  -Filter @{"Name="storage-tier"; Values="archive"}
```

Pantau pengarsipan snapshot Amazon EBS menggunakan Acara CloudWatch

Amazon EBS memancarkan peristiwa yang terkait dengan tindakan pengarsipan snapshot. Anda dapat menggunakan AWS Lambda dan CloudWatch Acara Amazon untuk menangani pemberitahuan

acara secara terprogram. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Peristiwa berikut ini tersedia:

- `archiveSnapshot` — Dipancarkan ketika tindakan pengarsipan snapshot berhasil atau gagal.

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan arsip snapshot berhasil.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "archiveSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "123456789",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-25T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-25T15:30:00Z"
  }
}
```

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan arsip snapshot gagal.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ]
}
```

```

    ],
    "detail": {
      "event": "archiveSnapshot",
      "result": "failed",
      "cause": "Source snapshot ID is not valid",
      "request-id": "1234567890",
      "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
      "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
      "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
      "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
    }
  }
}

```

- **permanentRestoreSnapshot** — Dipancarkan ketika tindakan pemulihan permanen berhasil atau gagal.

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan pemulihan permanen berhasil.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "permanentRestoreSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan pemulihan permanen gagal.

```

{

```

```

    "version": "0",
    "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
    "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
    "source": "aws.ec2",
    "account": "123456789012",
    "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "region": "us-east-1",
    "resources": [
      "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
    ],
    "detail": {
      "event": "permanentRestoreSnapshot",
      "result": "failed",
      "cause": "Source snapshot ID is not valid",
      "request-id": "1234567890",
      "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
      "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
      "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
      "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
    }
  }
}

```

- **temporaryRestoreSnapshot** — Dipancarkan ketika tindakan pemulihan sementara berhasil atau gagal.

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan pemulihan sementara berhasil.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "temporaryRestoreSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "1234567890",

```

```

    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "restoreExpiryTime": "2021-06-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dipancarkan saat tindakan pemulihan sementara gagal.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "temporaryRestoreSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "1234567890",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
    "endTime": "2021-05-45T15:30:00Z",
    "recycleBinExitTime": "2021-10-45T15:30:00Z"
  }
}

```

- **restoreExpiry** — Dipancarkan saat periode pemulihan untuk snapshot yang dipulihkan sementara kedaluwarsa.

Berikut adalah contohnya.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",

```

```
"account": "123456789012",
"time": "2021-05-25T13:12:22Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "restoreExpiry",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "1234567890",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "startTime": "2021-05-25T13:12:22Z",
  "endTime": "2021-05-25T15:30:00Z",
  "recycleBinExitTime": "2021-10-25T15:30:00Z"
}
}
```

Hapus snapshot Amazon EBS

Setelah Anda tidak lagi memerlukan snapshot Amazon EBS untuk suatu volume, Anda dapat menghapusnya. Menghapus snapshot tidak berpengaruh pada volume. Menghapus volume tidak berdampak pada snapshot yang dibuat.

Topik

- [Pertimbangan untuk menghapus snapshot](#)
- [Cara menghapus snapshot tambahan bekerja](#)
- [Menghapus snapshot](#)
- [Hapus snapshot multi-volume](#)

Pertimbangan untuk menghapus snapshot

Pertimbangan berikut berlaku untuk menghapus snapshot:

- Anda tidak dapat menghapus snapshot dari perangkat root volume EBS yang digunakan oleh AMI terdaftar. Pertimbangan ini berlaku bahkan jika AMI yang terdaftar diusangkan atau dinonaktifkan. Anda harus membatalkan pendaftaran AMI terlebih dahulu sebelum Anda dapat menghapus snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [membatalkan pendaftaran AMI Anda](#).

- Anda tidak dapat menghapus snapshot yang dikelola oleh AWS Backup layanan menggunakan Amazon EC2. Sebagai gantinya, gunakan AWS Backup untuk menghapus titik pemulihan yang sesuai di brankas cadangan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus cadangan](#) dalam Panduan Developer AWS Backup .
- Anda dapat membuat, mempertahankan, dan menghapus snapshot secara manual, atau Anda dapat menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengelola snapshot Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon Data Lifecycle Manager](#).
- Meskipun Anda dapat menghapus snapshot yang masih dalam proses, snapshot harus selesai sebelum penghapusan diterapkan. Ini mungkin memerlukan waktu lama. Jika Anda juga berada di batas snapshot yang sama, dan Anda mencoba mengambil snapshot tambahan, Anda akan menemui kesalahan `ConcurrentSnapshotLimitExceeded`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Service Quotas](#) untuk Amazon EBS di Referensi Umum Amazon Web Services
- Jika Anda menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi Recycle Bin, snapshot akan disimpan di Recycle Bin alih-alih segera dihapus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Recycle Bin](#).
- Anda tidak dapat menghapus snapshot yang terkait dengan dukungan AMIs EBS yang dinonaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menonaktifkan AMI](#).
- Anda tidak dapat menghapus snapshot yang dibagikan dengan Anda.
- Jika Anda menghapus snapshot bersama yang Anda miliki, semua akun yang dengannya snapshot dibagikan kehilangan akses ke sana.

Cara menghapus snapshot tambahan bekerja

Jika Anda membuat snapshot berkala untuk volume, snapshotnya bersifat inkremental. Hal ini berarti bahwa hanya blok pada perangkat yang berubah setelah snapshot terbaru Anda disimpan di snapshot baru. Meskipun snapshot disimpan secara bertahap, proses penghapusan snapshot dirancang agar Anda hanya mempertahankan snapshot terbaru untuk membuat volume.

Jika data terdapat pada volume yang disimpan dalam snapshot atau serangkaian snapshot sebelumnya, dan data lalu dihapus dari volume tersebut di lain waktu, data tersebut masih dianggap sebagai data unik dari snapshot sebelumnya. Data unik hanya dihapus dari urutan snapshot jika semua snapshot yang mengacu pada data unik tersebut dihapus.


Saat Anda menghapus snapshot, hanya data yang dirujuk secara eksklusif oleh snapshot tersebut yang dihapus. Data unik hanya dihapus jika semua snapshot yang mereferensikannya dihapus. Menghapus snapshot sebelumnya dari suatu volume tidak akan memengaruhi kemampuan Anda untuk membuat volume dari snapshot yang lebih baru dari volume tersebut.

Menghapus snapshot mungkin tidak akan mengurangi biaya penyimpanan data organisasi Anda. Snapshot lain mungkin merujuk pada data snapshot, dan data yang direferensikan selalu dipertahankan. Jika Anda menghapus snapshot yang berisi data yang digunakan berikutnya, biaya yang terkait dengan data yang direferensikan dialokasikan ke snapshot berikutnya. Untuk informasi selengkapnya tentang cara snapshot menyimpan data, lihat [Cara kerja snapshot Amazon EBS](#) dan contoh berikut.

Dalam diagram berikut, Volume 1 ditampilkan pada tiga titik waktu. Snapshot telah menangkap masing-masing dari dua status pertama, dan di status ketiga, snapshot telah dihapus.

- Di negara bagian 1, volume memiliki 10 GiB data. Karena Snap A adalah snapshot pertama yang diambil dari volume, secara keseluruhan 10 GiB data harus disalin. Dalam keadaan ini, Anda dikenakan biaya untuk menyimpan 10 GiB data snapshot.
- Di negara bagian 2, volume masih berisi 10 GiB data, tetapi 4 GiB telah berubah. Snap B hanya menyimpan 4 GiB yang berubah setelah Snap A diambil, dan mereferensikan 6 GiB data yang tidak berubah yang sudah disimpan di Snap A. Dalam keadaan ini, Anda dikenakan biaya untuk menyimpan 14 GiB data snapshot (10 GiB dari Snap A + 4 GiB dari Snap B).
- Dalam keadaan 3, volume tidak berubah tetapi Snap A dihapus. Karena 6 GiB data yang tidak berubah di Snap A masih direferensikan oleh Snap B, data tersebut dipertahankan dan dikaitkan dengan Snap B. 4 GiB data unik di Snap A dihapus karena tidak lagi direferensikan oleh snapshot lain. Dalam keadaan ini, Anda dikenakan biaya untuk menyimpan 10 GiB data snapshot (6 GiB data disimpan dari Snap A + 4 GiB data di Snap B).

Menghapus snapshot dengan beberapa data yang direferensikan oleh snapshot lain



Menghapus snapshot

Console

Untuk menghapus snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot.
4. Pilih Tindakan, Hapus snapshot.
5. Saat diminta konfirmasi, masukkan **delete**, lalu pilih Hapus.

AWS CLI

Untuk menghapus snapshot

Gunakan perintah [delete-snapshot](#).

```
aws ec2 delete-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Untuk menghapus snapshot

Gunakan [Remove-EC2Snapshot](#)cmdlet.

```
Remove-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Tip pemecahan masalah

Jika Anda mendapatkan Failed to delete snapshot kesalahan yang menunjukkan bahwa snapshot sedang digunakan oleh AMI, Anda harus [membatalkan pendaftaran AMI terkait](#) sebelum Anda dapat menghapus snapshot. Anda tidak dapat menghapus snapshot yang terkait dengan AMI.

Jika Anda menggunakan konsol dan AMI terkait dinonaktifkan, Anda harus memilih filter Gambar yang dinonaktifkan di AMIslayer untuk melihat dinonaktifkan AMIs.

Hapus snapshot multi-volume

Untuk menghapus snapshot multivolume, ambil semua snapshot untuk snapshot multivolume Anda menggunakan tanda yang Anda terapkan ke set saat Anda membuat snapshot. Lalu, hapus snapshot secara terpisah.

Anda tidak akan dicegah menghapus snapshot individual dalam set snapshot multi-volume. Jika Anda menghapus snapshot saat berada di pending state, hanya snapshot tersebut yang dihapus. Snapshot lain dalam set snapshot multivolume masih berhasil diselesaikan.

Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS

Pemulihan snapshot cepat (FSR) Amazon EBS memungkinkan Anda membuat volume dari snapshot yang sepenuhnya diinisialisasi saat pembuatan. Ini menghilangkan latensi I/O operasi pada blok saat diakses untuk pertama kalinya. Volume yang dibuat menggunakan pemulihan snapshot cepat secara instan memberikan semua performa yang disediakan.

Untuk memulai, aktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot tertentu di Zona Ketersediaan tertentu. Setiap pasangan snapshot dan Zona Ketersediaan merujuk pada satu pemulihan snapshot cepat. Saat Anda membuat volume dari salah satu snapshot ini di salah satu Zona Ketersediaan yang diaktifkan, volume tersebut dipulihkan menggunakan pemulihan snapshot cepat.

Anda harus secara eksplisit mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk setiap snapshot. Misalnya, jika Anda membuat snapshot baru dari volume yang dipulihkan dari snapshot cepat yang diaktifkan pemulihan snapshot, snapshot baru tidak diaktifkan secara otomatis untuk pemulihan snapshot cepat. Jika Anda menyalin snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, salinan snapshot tidak diaktifkan secara otomatis untuk pemulihan snapshot cepat.

Jumlah volume yang dapat Anda pulihkan dengan manfaat performa penuh dari pemulihan snapshot cepat ditentukan oleh kredit pembuatan volume untuk snapshot tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredit pembuatan volume pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#).

Anda dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang Anda miliki dan untuk snapshot publik serta privat yang dibagikan dengan Anda.

Daftar Isi

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Harga dan Penagihan](#)
- [Kredit pembuatan volume pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#)
- [Konfigurasi pemulihan snapshot cepat untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Periksa status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Lihat volume Amazon EBS yang dipulihkan menggunakan pemulihan snapshot cepat](#)

Pertimbangan-pertimbangan

- Pemulihan snapshot cepat tidak didukung dengan AWS Outposts, Local Zones, dan Wavelength Zones.

- Pemulihan snapshot cepat dapat diaktifkan pada snapshot dengan ukuran 16 TiB atau kurang.
- Volume yang disediakan dengan kinerja hingga 64.000 IOPS dan 1.000 MiB/s throughput menerima manfaat kinerja penuh dari pemulihan snapshot cepat. Untuk volume yang disediakan dengan kinerja lebih dari 64.000 IOPS atau 1.000 MiB/s throughput, kami menyarankan Anda [menginisialisasi volume untuk menerima kinerja penuhnya](#).
- Anda dapat mengaktifkan hingga 5 snapshot untuk pemulihan snapshot cepat per Wilayah. Kuota berlaku untuk snapshot yang Anda miliki dan snapshot yang dibagikan dengan Anda. Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibagikan kepada Anda, itu dihitung terhadap kuota pemulihan snapshot cepat Anda. Ini tidak termasuk dalam kuota pemulihan snapshot cepat pemilik snapshot.
- Amazon EBS memancarkan CloudWatch peristiwa Amazon saat status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot berubah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peristiwa pemulihan snapshot cepat EBS](#).

Harga dan Penagihan

Anda dikenai biaya untuk setiap menit pengaktifan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot dalam Zona Ketersediaan tertentu. Biaya bersifat pro-rata minimal satu jam.

Misalnya, jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk satu snapshot di US-East-1a selama satu bulan (30 hari), Anda dikenai biaya 540 USD (1 snapshot x 1 AZ x 720 jam x \$0.75 per jam). Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk dua snapshot di us-east-1a, us-east-1b, dan us-east-1c untuk periode yang sama, Anda ditagih \$3240 (2 snapshot x x jam 3 AZs x 720 per jam). \$0.75

Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot publik atau privat yang dibagikan dengan Anda, akun Anda dikenai biaya; pemilik snapshot tidak dikenai biaya. Ketika snapshot yang dibagikan dengan Anda dihapus atau tidak dibagikan oleh pemilik snapshot, pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan untuk snapshot di akun Anda dan penagihan dihentikan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Kredit pembuatan volume pemulihan snapshot cepat Amazon EBS

Jumlah volume yang menerima manfaat kinerja penuh dari pemulihan snapshot cepat ditentukan oleh kredit pembuatan volume untuk snapshot tersebut. Ada satu bucket kredit per snapshot per Zona Ketersediaan. Setiap volume yang Anda buat dari snapshot dengan pemulihan snapshot cepat yang diaktifkan akan menggunakan satu kredit dari bucket kredit. Anda harus memiliki

setidaknya satu kredit dalam ember untuk membuat volume yang diinisialisasi dari snapshot. Jika Anda membuat volume tetapi ada kurang dari satu kredit dalam bucket, volume dibuat tanpa manfaat pemulihan snapshot cepat.

Saat Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibagikan kepada Anda, Anda mendapatkan bucket kredit terpisah untuk snapshot yang dibagikan dalam akun Anda. Jika Anda membuat volume dari snapshot yang dibagikan, kredit digunakan dari bucket Anda; kredit tidak digunakan dari bucket kredit pemilik snapshot.

Ukuran bucket kredit dan tingkat isi ulang didasarkan pada ukuran snapshot (yang juga ukuran volume sumber), bukan ukuran data snapshot. Misalnya, jika Anda membuat snapshot dari volume 200 GiB yang memiliki 150 GiB data, dan mengaktifkannya untuk pemulihan snapshot cepat, ukuran bucket kredit dan tingkat isi ulang didasarkan pada 200 GiB.

Saat Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot, bucket kredit dimulai dengan nol kredit, dan akan diisi pada tingkat yang ditetapkan hingga mencapai kapasitas kredit maksimumnya. Selain itu, saat Anda menggunakan kredit, bucket kredit diisi ulang dari waktu ke waktu hingga mencapai kapasitas kredit maksimumnya.

Laju pengisian untuk bucket dihitung sebagai berikut:

```
MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib))
```

Dan ukuran bucket kredit dihitung sebagai berikut:

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ snapshot_size_gib)))
```

Misalnya, jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot dengan ukuran 128 GiB, tingkat pengisian adalah 0.1333 kredit per menit.

```
MIN (10, (1024 ÷ 128))  
= MIN (10, 8)  
= 8 credits per hour  
= 0.1333 credits per minute
```

Dan ukuran maksimum bucket kredit adalah 8 kredit.

```
MAX (1, MIN (10, (1024 ÷ 128)))  
= MAX (1, MIN (10, 8))  
= MAX (1, 8)
```

```
= 8 credits
```

Dalam contoh ini, saat Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat, bucket kredit dimulai dengan nol kredit. Setelah 8 menit, bucket kredit memiliki kredit yang cukup untuk membuat satu volume ($0.1333 \text{ credits} \times 8 \text{ minutes} = 1.066 \text{ credits}$) yang diinisialisasi. Saat bucket kredit penuh, Anda dapat membuat 8 volume yang diinisialisasi secara bersamaan (8 kredit). Ketika bucket berada di bawah kapasitas maksimumnya, bucket diisi ulang dengan 0.1333 kredit per menit.

Anda dapat menggunakan CloudWatch metrik untuk memantau ukuran bucket kredit Anda dan jumlah kredit yang tersedia di setiap bucket. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metrik untuk pemulihan snapshot cepat](#).

Setelah Anda membuat volume dari pemulihan snapshot dengan pemulihan snapshot cepat, Anda dapat menjelaskan volume menggunakan [describe-volumes](#) dan memeriksa bidang `fastRestored` di output untuk menentukan apakah volume dibuat sebagai volume menggunakan pemulihan snapshot cepat.

Konfigurasi pemulihan snapshot cepat untuk snapshot Amazon EBS

Pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan untuk snapshot secara default. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang Anda miliki dan untuk snapshot yang dibagikan dengan Anda. Saat Anda mengaktifkan atau menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot, perubahan hanya berlaku pada akun Anda.

Note

Saat Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk suatu snapshot, akun Anda akan dikenai biaya untuk setiap menit pengaktifan pemulihan snapshot cepat di Zona Ketersediaan tertentu. Biaya bersifat pro-rata dan memiliki minimal satu jam.

Saat Anda menghapus snapshot yang Anda miliki, pemulihan snapshot cepat secara otomatis dinonaktifkan untuk snapshot tersebut di akun Anda. Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibagikan kepada Anda, dan pemilik snapshot menghapus atau membatalkan pembagiannya, pemulihan snapshot cepat secara otomatis dinonaktifkan untuk snapshot yang dibagikan di akun Anda.

Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibagikan kepada Anda, dan snapshot tersebut telah dienkrpsi menggunakan CMK kustom, pemulihan snapshot cepat

tidak secara otomatis dinonaktifkan untuk snapshot saat pemilik snapshot mencabut akses ke CMK kustom. Anda harus menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot ini secara manual.

Setelah Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot, snapshot memasuki status `optimizing`. Snapshot yang ada dalam status `optimizing` memberikan beberapa manfaat performa saat menggunakannya untuk memulihkan volume. Snapshot mulai memberikan manfaat performa penuh dari pemulihan snapshot cepat hanya setelah memasuki status `enabled`.

Console

Untuk mengonfigurasi pemulihan snapshot cepat

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot, dan pilih Tindakan, Kelola pemulihan snapshot cepat.
4. Bagian Pengaturan pemulihan snapshot cepat mencantumkan semua Zona Ketersediaan di mana Anda dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dipilih. Volume status saat ini menunjukkan apakah pemulihan snapshot cepat saat ini diaktifkan atau dinonaktifkan untuk setiap zona.

Untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat di zona yang saat ini dinonaktifkan, pilih zona, pilih Aktifkan, lalu konfirmasi, pilih Aktifkan.

Untuk menonaktifkan pemulihan snapshot cepat di zona yang saat ini diaktifkan, pilih zona, lalu pilih Nonaktifkan.

5. Setelah Anda membuat perubahan yang diperlukan, pilih Tutup.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat

Gunakan perintah [enable-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 enable-fast-snapshot-restores \
  --availability-zones us-east-1a us-east-1b \
  --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Untuk menonaktifkan pemulihan snapshot cepat

Gunakan perintah [disable-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 disable-fast-snapshot-restores \  
  --availability-zones us-east-1a \  
  --source-snapshot-ids snap-0abcdef1234567890
```

Contoh berikut menggunakan [describe-fast-snapshot-restores](#) perintah untuk menggambarkan pemulihan snapshot cepat Anda yang dinonaktifkan.

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores \  
  --filters Name=state,Values=disabled
```

PowerShell

Untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat

Gunakan [Enable-EC2FastSnapshotRestore](#) cmdlet.

```
Enable-EC2FastSnapshotRestore `\  
  -AvailabilityZone us-east-1a us-east-1b `\  
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Untuk menonaktifkan pemulihan snapshot cepat

Gunakan [Disable-EC2FastSnapshotRestore](#) cmdlet.

```
Disable-EC2FastSnapshotRestore `\  
  -AvailabilityZone us-east-1a `\  
  -SourceSnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Contoh berikut menggunakan [Get-EC2FastSnapshotRestore](#) cmdlet untuk menjelaskan pemulihan snapshot cepat yang dinonaktifkan.

```
Get-EC2FastSnapshotRestore `\  
  -Filter @{"Name"="state"; Values="disabled"}
```

Periksa status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot Amazon EBS

Pemulihan snapshot cepat untuk snapshot dapat berada di salah satu status berikut.

- **enabling** – Permintaan dibuat untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat.
- **optimizing** — Pemulihan snapshot cepat sedang diaktifkan. Akan memakan waktu 60 menit per TiB untuk mengoptimalkan snapshot. Snapshot dalam keadaan ini menawarkan beberapa manfaat performa saat memulihkan volume.
- **enabled** — Pemulihan snapshot cepat sedang diaktifkan. Snapshot yang berada dalam keadaan ini dan memiliki kredit pembuatan volume yang memadai menawarkan manfaat performa penuh saat memulihkan volume.
- **disabling** — Permintaan dibuat untuk menonaktifkan pemulihan snapshot cepat, atau permintaan untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat yang gagal.
- **disabled** — Pemulihan snapshot cepat sedang dinonaktifkan. Anda dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat sesuai kebutuhan.

Anda dapat melihat status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang Anda miliki atau untuk snapshot yang dibagikan dengan Anda.

Console

Untuk melihat status pemulihan snapshot cepat

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot.
4. Di tab Detail, Pemulihan snapshot cepat, menunjukkan status pemulihan snapshot cepat.

AWS CLI

Untuk melihat snapshot dengan pemulihan snapshot cepat diaktifkan

Gunakan perintah [describe-fast-snapshot-restores](#).

```
aws ec2 describe-fast-snapshot-restores --filters Name=state,Values=enabled
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "FastSnapshotRestores": [
    {
```

```

        "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
        "AvailabilityZone": "us-east-2a",
        "State": "enabled",
        "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
transition",
        "OwnerId": "123456789012",
        "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
        "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
        "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
    },
    {
        "SnapshotId": "snap-0e946653493cb0447",
        "AvailabilityZone": "us-east-2b",
        "State": "enabled",
        "StateTransitionReason": "Client.UserInitiated - Lifecycle state
transition",
        "OwnerId": "123456789012",
        "EnablingTime": "2020-01-25T23:57:49.596Z",
        "OptimizingTime": "2020-01-25T23:58:25.573Z",
        "EnabledTime": "2020-01-25T23:59:29.852Z"
    }
]
}

```

PowerShell

Untuk melihat snapshot dengan pemulihan snapshot cepat diaktifkan

Gunakan [Get-EC2FastSnapshotRestore](#) cmdlet.

```

Get-EC2FastSnapshotRestore `
    -Filter @{Name="state"; Values="enabled"}

```

Lihat volume Amazon EBS yang dipulihkan menggunakan pemulihan snapshot cepat

Saat Anda membuat volume dari snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat di Zona Ketersediaan untuk volume, snapshot akan dipulihkan menggunakan pemulihan snapshot cepat.

AWS CLI

Untuk melihat volume yang dibuat dari snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat

Gunakan perintah [describe-volumes](#).

```
aws ec2 describe-volumes --filters Name=fast-restored,Values=true
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "Volumes": [
    {
      "Attachments": [],
      "AvailabilityZone": "us-east-2a",
      "CreateTime": "2020-01-26T00:34:11.093Z",
      "Encrypted": true,
      "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:123456789012:key/8c5b2c63-b9bc-45a3-a87a-5513e232e843",
      "Size": 20,
      "SnapshotId": "snap-0abcdef1234567890",
      "State": "available",
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "Iops": 100,
      "VolumeType": "gp2",
      "FastRestored": true
    }
  ]
}
```

PowerShell

Untuk melihat volume yang dibuat dari snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat

Gunakan [Get-EC2Volume](#) cmdlet.

```
Get-EC2Volume -Filter @{"Name"="fast-restored"; Values="true"}
```

Kunci snapshot Amazon EBS

Anda dapat mengunci snapshot Amazon EBS untuk melindunginya dari penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya, atau menyimpannya dalam format WORM (write-once-read-many) untuk durasi tertentu. Sementara snapshot dikunci, snapshot tersebut tidak dapat dihapus oleh pengguna

mana pun, terlepas dari izin IAM mereka. Anda dapat terus menggunakan snapshot terkunci dengan cara yang sama ketika Anda akan menggunakan snapshot lainnya.

 Note

Kunci snapshot telah dinilai oleh Cohasset Associates untuk digunakan di lingkungan yang tunduk pada peraturan SEC 17a-4, CFTC, dan FINRA. Untuk informasi selengkapnya tentang cara kunci snapshot terkait dengan peraturan ini, lihat [Penilaian Kepatuhan Cohasset Associates](#).

Anda dapat mengunci snapshot dalam salah satu dari dua mode: mode kepatuhan atau mode tata kelola, dan snapshot dapat dikunci selama durasi tertentu atau hingga tanggal tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode Kunci](#) dan [Durasi kunci](#).

Harga

Anda dapat mengunci dan membuka snapshot tanpa biaya tambahan. Anda membayar biaya penyimpanan snapshot Amazon EBS standar untuk snapshot terkunci.

Topik

- [Konsep kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Pertimbangan untuk kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Kontrol akses ke kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Buka kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Perbarui pengaturan kunci snapshot Amazon EBS](#)
- [Pantau kunci snapshot Amazon EBS](#)

Konsep kunci snapshot Amazon EBS

Berikut ini adalah konsep penting untuk dipahami saat Anda mulai menggunakan kunci snapshot.

Daftar Isi

- [Mode Kunci](#)

- [Durasi kunci](#)
- [Periode pendinginan](#)
- [Status kunci](#)

Mode Kunci

Anda dapat mengunci snapshot dalam salah satu dari dua mode:

Mode tata kelola

Setelah snapshot dikunci, pengguna dengan izin IAM yang sesuai dapat membuka kunci snapshot dan memodifikasi mode kunci dan durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa kapan saja. Saat Anda mengunci snapshot dalam mode tata kelola, snapshot segera dikunci; tidak ada periode pendinginan. Untuk menghapus snapshot setelah dikunci dalam mode tata kelola, Anda harus membuka kunci snapshot terlebih dahulu atau Anda harus menunggu kunci kedaluwarsa.

Anda dapat menggunakan mode tata kelola untuk memenuhi persyaratan tata kelola data organisasi Anda dengan memastikan bahwa hanya pengguna tertentu yang memiliki izin untuk membuka kunci snapshot dan memodifikasi konfigurasi kunci snapshot. Anda juga dapat menggunakan mode tata kelola untuk menguji konfigurasi kunci Anda sebelum mengunci snapshot dalam mode kepatuhan.

Mode kepatuhan

Saat Anda mengunci snapshot dalam mode kepatuhan, Anda dapat secara opsional menentukan periode pendinginan yang dimulai segera setelah Anda mengunci snapshot. Selama periode pendinginan, pengguna dengan izin yang sesuai dapat membuka kunci snapshot, mengubah mode kunci, menambah atau mengurangi periode pendinginan, dan menambah atau mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa. Setelah periode pendinginan berakhir, Anda tidak dapat membuka kunci snapshot, mengubah mode kunci, atau mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa; Anda hanya dapat menambah durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa. Untuk menghapus snapshot setelah dikunci sesuai dan periode pendinginan telah kedaluwarsa, Anda harus menunggu hingga kunci kedaluwarsa.

Note

Anda dapat mengunci snapshot dalam mode kepatuhan tanpa periode pendinginan dengan menghilangkan periode pendinginan dalam permintaan. Setelah periode pendinginan berakhir, Anda tidak dapat membuka kunci snapshot, mengubah mode kunci, atau

mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa; Anda hanya dapat menambah durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa.

Anda dapat menggunakan mode kepatuhan untuk melindungi snapshot yang tidak boleh dihapus untuk periode tertentu karena alasan kepatuhan. Mode kepatuhan menawarkan manfaat sebagai berikut:

- Hal ini memungkinkan konfigurasi WORM (tuliskan sekali, baca banyak) untuk snapshot Anda.
- Ini memberikan lapisan pertahanan tambahan yang melindungi snapshot dari penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya.
- Ini memberlakukan periode retensi, yang mencegah penghapusan dini oleh pengguna istimewa, untuk memenuhi kebijakan dan prosedur perlindungan data organisasi Anda.

Note

Satu-satunya cara untuk menghapus snapshot yang dikunci dalam mode kepatuhan sebelum kuncinya kedaluwarsa adalah dengan menutup akun terkait AWS .

Durasi kunci

Durasi kunci adalah periode waktu di mana snapshot tetap terkunci. Anda dapat menentukan durasi kunci sebagai salah satu dari berikut ini, tetapi tidak keduanya:

Jumlah hari

Durasi kunci ditentukan sebagai beberapa hari di mana snapshot tetap terkunci. Setelah jumlah hari yang ditentukan berlalu, snapshot secara otomatis dibuka kuncinya. Durasi dapat berkisar dari 1 hari hingga 36500 hari (100 tahun).

Tanggal kedaluwarsa kunci

Durasi kunci ditentukan oleh tanggal kedaluwarsa di masa mendatang. Snapshot tetap terkunci sampai tanggal kedaluwarsa kunci tercapai. Ketika tanggal kedaluwarsa kunci tercapai, snapshot secara otomatis dibuka kuncinya.

Periode pendinginan

Periode pendinginan adalah periode waktu opsional yang dapat Anda tentukan saat Anda mengunci snapshot dalam mode kepatuhan. Selama periode pendinginan, pengguna dengan izin yang sesuai dapat membuka kunci snapshot, mengubah mode kunci, menambah atau mengurangi periode pendinginan, dan menambah atau mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa. Setelah periode pendinginan berakhir, pengguna tidak dapat membuka kunci snapshot, mengubah mode kunci, mengembalikan periode pendinginan, atau mengurangi durasi penguncian, terlepas dari izin mereka.

Snapshot tidak dapat dihapus selama periode pendinginan.

Jika ditentukan, periode pendinginan dimulai segera setelah Anda mengunci snapshot. Jika dihilangkan, snapshot dikunci dalam mode kepatuhan segera tanpa periode pendinginan.

Periode pendinginan dapat berkisar dari 1 hingga 72 jam. Anda dapat mengunci snapshot dalam mode kepatuhan tanpa periode pendinginan dengan menghilangkan periode pendinginan dalam permintaan.

Status kunci

Kunci snapshot dapat berada di salah satu status berikut:

- **compliance-cooloff** — Snapshot telah dikunci dalam mode kepatuhan, tetapi masih dalam periode pendinginan. Snapshot tidak dapat dihapus, tetapi dapat dibuka kuncinya dan pengaturan kunci dapat dimodifikasi oleh pengguna dengan izin yang sesuai.
- **governance** — Snapshot dikunci dalam mode tata kelola. Snapshot tidak dapat dihapus, tetapi dapat dibuka kuncinya dan pengaturan kunci dapat dimodifikasi oleh pengguna dengan izin yang sesuai.
- **compliance** — Snapshot dikunci dalam mode kepatuhan tanpa periode pendinginan atau periode pendinginan telah kedaluwarsa. Snapshot tidak dapat dibuka atau dihapus. Durasi kunci hanya dapat ditingkatkan oleh pengguna dengan izin yang sesuai.
- **expired** — Snapshot dikunci dalam mode kepatuhan atau tata kelola, tetapi kunci telah kedaluwarsa. Snapshot tidak terkunci dan dapat dihapus.

Pertimbangan untuk kunci snapshot Amazon EBS

Ingatlah hal berikut saat mengunci snapshot Amazon EBS.

- Anda dapat mengunci snapshot hanya jika snapshot ada dalam status pending atau completed.
- Jika Anda mengunci snapshot saat berada dalam status pending, dan Anda menguncinya untuk durasi tertentu, durasi kunci hanya dimulai ketika snapshot mencapai status completed. Snapshot tidak dapat dihapus saat berada dalam status pending.
- Jika Anda mengunci snapshot saat berada dalam status pending dan pembuatan snapshot gagal karena alasan apa pun, kunci dibatalkan.
- Jika Anda memperpanjang durasi penguncian untuk snapshot yang terkunci dalam mode kepatuhan setelah periode pendinginan berakhir, Anda tidak dapat menentukan periode pendinginan lainnya. Jika Anda menentukan periode pendinginan, permintaan gagal.
- Anda dapat mengunci snapshot yang diarsipkan. Dan Anda dapat mengarsipkan snapshot yang terkunci.
- Anda dapat mengunci snapshot yang terkait dengan AML.
- Anda dapat membatalkan pendaftaran AML yang terkait dengan snapshot yang dikunci.
- Anda dapat menghapus kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot yang terkunci.
- Kami menyarankan Anda untuk tidak mengunci snapshot yang dibuat oleh AWS Backup. AWS Backup sudah memastikan bahwa snapshot-nya tidak dihapus sebelum periode retensi mereka berakhir. Untuk menambahkan lapisan keamanan tambahan untuk snapshot yang dikelola oleh AWS Backup, kami sarankan Anda menggunakan AWS Backup Vault Lock. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci Penyimpanan AWS Backup](#).
- Anda tidak dapat mengunci snapshot selama pembuatan atau selama pendaftaran AML.
- Anda tidak dapat mengunci snapshot Amazon EBS lokal di AWS Outposts.
- Satu-satunya cara untuk menghapus snapshot yang dikunci dalam mode kepatuhan sebelum kuncinya kedaluwarsa adalah dengan menutup akun terkait AWS .

Jika Anda menutup AWS akun Anda saat Anda telah mengunci snapshot, AWS menangguhkan akun Anda selama 90 hari dengan snapshot Anda utuh. Jika Anda tidak membuka kembali akun Anda dalam 90 hari, AWS hapus snapshot Anda, meskipun terkunci.

Kontrol akses ke kunci snapshot Amazon EBS

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk bekerja dengan kunci snapshot. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM](#).

Topik

- [Izin yang diperlukan](#)
- [Batasi akses dengan kunci syarat](#)

Izin yang diperlukan

Untuk bekerja dengan kunci snapshot, pengguna memerlukan izin berikut.

- `ec2:LockSnapshot` — Untuk mengunci snapshot.
- `ec2:UnlockSnapshot` — Untuk membuka kunci snapshot.
- `ec2:DescribeLockedSnapshots` — Untuk melihat pengaturan kunci snapshot.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang memberi pengguna izin untuk mengunci dan membuka kunci snapshot, dan untuk melihat pengaturan kunci snapshot. Ini termasuk izin `ec2:DescribeSnapshots` untuk pengguna konsol. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:LockSnapshot",
        "ec2:UnlockSnapshot",
        "ec2:DescribeLockedSnapshots",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:111122223333:volume/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Batasi akses dengan kunci syarat

Anda dapat menggunakan kunci syarat untuk membatasi cara pengguna diizinkan untuk mengunci snapshot.

Topik

- [EC2: SnapshotLockDuration](#)
- [EC2: CoolOffPeriod](#)

EC2: SnapshotLockDuration

Anda dapat menggunakan kunci syarat `ec2:SnapshotLockDuration` untuk membatasi pengguna pada durasi kunci tertentu saat mengunci snapshot.

Contoh kebijakan berikut membatasi pengguna untuk menentukan durasi kunci antara 10 dan 50 hari.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockWithDurationCondition",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:LockSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "NumericGreaterThan": {
          "ec2:SnapshotLockDuration": 10
        },
        "NumericLessThan": {
          "ec2:SnapshotLockDuration": 50
        }
      }
    }
  ]
}
```

EC2: CoolOffPeriod

Anda dapat menggunakan kunci syarat `ec2:CoolOffPeriod` untuk mencegah pengguna mengunci snapshot dalam mode kepatuhan tanpa periode pendinginan.

Contoh kebijakan berikut membatasi pengguna untuk menentukan periode pendinginan lebih dari 48 jam saat mengunci snapshot dalam mode kepatuhan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSnapshotLockWithCondition",
```

```
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:LockSnapshot",
"Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
"Condition": {
  "NumericGreaterThan": {
    "ec2:SnapshotTime": 48
  }
}
}
```

Kunci snapshot Amazon EBS

Anda dapat mengunci snapshot yang ada dalam status pending atau completed. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk kunci snapshot Amazon EBS](#).

Console

Untuk mengunci snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang akan dikunci dan pilih Tindakan, Pengaturan snapshot, Kelola kunci snapshot.
4. Pilih Kunci snapshot.
5. Untuk Mode kunci, pilih Mode tata kelola atau Mode kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode Kunci](#).
6. Untuk Durasi Penguncian, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk mengunci snapshot untuk periode tertentu, pilih Kunci snapshot untuk, lalu masukkan periode dalam beberapa hari atau tahun.
 - Untuk mengunci snapshot hingga tanggal dan waktu tertentu, pilih Kunci snapshot hingga, lalu pilih tanggal dan waktu kedaluwarsa.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Durasi kunci](#).

7. (Hanya mode kepatuhan) Untuk Periode pendinginan, tentukan periode pendinginan di mana Anda dapat membuka kunci snapshot dan memodifikasi konfigurasi kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Periode pendinginan](#).
8. (Hanya mode kepatuhan) Untuk mengonfirmasi bahwa Anda ingin mengunci snapshot dalam mode kepatuhan dan bahwa Anda tidak akan dapat membuka kunci snapshot setelah periode pendinginan berakhir, pilih Akui.
9. Pilih Simpan pengaturan kunci.

AWS CLI

Untuk mengunci snapshot dalam mode tata kelola

Gunakan perintah [kunci-snapshot](#). Untuk `--lock-mode`, tentukan governance. Untuk mengunci snapshot untuk periode tertentu, untuk `--lock-duration`, tentukan periode, dalam beberapa hari.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --lock-duration 30
```

Untuk mengunci snapshot hingga tanggal tertentu, untuk `--expiration-date`, tentukan tanggal dan waktu di mana kunci harus kedaluwarsa, di zona waktu UTC.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Untuk mengunci snapshot dalam mode kepatuhan

Gunakan perintah [kunci-snapshot](#). Untuk `--lock-mode`, tentukan compliance. Untuk `--cool-off-period`, secara opsional tentukan periode pendinginan, dalam jam. Untuk mengunci snapshot untuk periode tertentu, untuk `--lock-duration`, tentukan jumlah hari untuk mengunci snapshot.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode compliance
```

```
--lock-mode compliance \
--cool-off-period 24 \
--lock-duration 30
```

Untuk mengunci snapshot hingga tanggal tertentu, untuk `--expiration-date`, tentukan tanggal dan waktu di mana kunci harus kedaluwarsa, di zona waktu UTC.

```
aws ec2 lock-snapshot \
--snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \
--lock-mode compliance \
--expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Untuk mengunci snapshot dalam mode tata kelola

Gunakan [Lock-EC2Snapshot](#)cmdlet. Anda dapat secara opsional menentukan durasi kunci snapshot, dalam beberapa hari.

```
Lock-EC2Snapshot `
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
-LockMode "governance" `
-LockDuration 30
```

Atau, Anda dapat mengunci snapshot hingga tanggal tertentu, di zona waktu UTC.

```
Lock-EC2Snapshot `
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
-LockMode "governance" `
-ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Untuk mengunci snapshot dalam mode kepatuhan

Gunakan [Lock-EC2Snapshot](#)cmdlet. Anda dapat secara opsional menentukan periode pendinginan, dalam jam. Anda juga dapat secara opsional menentukan durasi kunci snapshot, dalam beberapa hari.

```
Lock-EC2Snapshot `
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
-LockMode "compliance" `
```

```
-CoolloffPeriod 24 `
-LockDuration 30
```

Atau, Anda dapat mengunci snapshot hingga tanggal tertentu, di zona waktu UTC.

```
Lock-EC2Snapshot `
-SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
-LockMode "compliance" `
-ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Buka kunci snapshot Amazon EBS

Anda dapat membuka kunci snapshot hanya jika terkunci dalam mode tata kelola, atau jika terkunci dalam mode kepatuhan dan masih dalam periode pendinginan.

Console

Untuk membuka kunci snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang akan dibuka kuncinya dan pilih Tindakan, Pengaturan snapshot, Kelola kunci snapshot.
4. Pilih Buka kunci snapshot lalu pilih Buka kunci snapshot lagi untuk mengonfirmasi.

AWS CLI

Untuk membuka kunci snapshot

Gunakan perintah [unlock-snapshot](#).

```
aws ec2 unlock-snapshot --snapshot-id snap-0abcdef1234567890
```

PowerShell

Untuk membuka kunci snapshot

Gunakan [Unlock-EC2Snapshotcmdlet](#).

```
Unlock-EC2Snapshot -SnapshotId snap-0abcdef1234567890
```

Perbarui pengaturan kunci snapshot Amazon EBS

Pembaruan yang diizinkan tergantung pada status kunci:

- **governance** — Anda dapat mengubah mode kunci dan menambah atau mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa.
- **compliance-cooloff** — Anda dapat mengubah mode kunci, menambah atau mengurangi periode pendinginan, dan menambah atau mengurangi durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa.
- **compliance** — Anda hanya dapat meningkatkan durasi kunci atau tanggal kedaluwarsa.

Console

Untuk memperbarui pengaturan kunci snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Snapshot.
3. Pilih snapshot yang pengaturan kuncinya akan dimodifikasi dan pilih Tindakan, Pengaturan snapshot, Kelola kunci snapshot.
4. Perbarui pengaturan sesuai kebutuhan, lalu pilih Simpan pengaturan kunci.

AWS CLI

Untuk memperbarui pengaturan kunci snapshot

Gunakan perintah [kunci-snapshot](#). Tentukan ID snapshot dan opsi untuk dimodifikasi. Contoh berikut mengubah tanggal kedaluwarsa.

```
aws ec2 lock-snapshot \  
  --snapshot-id snap-0abcdef1234567890 \  
  --lock-mode governance \  
  --expiration-date YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

PowerShell

Untuk memperbarui pengaturan kunci snapshot

Gunakan [Lock-EC2Snapshotcmdlet](#). Tentukan ID snapshot dan opsi untuk dimodifikasi. Contoh berikut mengubah tanggal kedaluwarsa.

```
Lock-EC2Snapshot `
  -SnapshotId snap-0abcdef1234567890 `
  -LockMode "governance" `
  -ExpirationDate YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ
```

Pantau kunci snapshot Amazon EBS

Anda dapat memantau tindakan yang terkait dengan kunci snapshot Amazon EBS menggunakan alat berikut:

Topik

- [Pantau kunci snapshot Amazon EBS menggunakan AWS CloudTrail](#)
- [Pantau kunci snapshot Amazon EBS menggunakan Amazon EventBridge](#)

Pantau kunci snapshot Amazon EBS menggunakan AWS CloudTrail

Anda dapat memantau panggilan API untuk kunci snapshot sebagai peristiwa, termasuk panggilan dari konsol dan dari panggilan kode ke APIs. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Log panggilan API menggunakan AWS CloudTrail](#).

Pantau kunci snapshot Amazon EBS menggunakan Amazon EventBridge

Amazon EBS memancarkan peristiwa yang terkait dengan tindakan kunci snapshot. Anda dapat menggunakan AWS Lambda dan Amazon EventBridge untuk menangani pemberitahuan acara secara terprogram. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Peristiwa berikut dipancarkan:

- Snapshot berhasil dikunci dalam mode tata kelola atau kepatuhan.

```
{
```

```

"version": "0",
"id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
"detail-type": "EBS Snapshot Notification",
"source": "aws.ec2",
"account": "012345678901",
"time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "lockSnapshot",
  "result": "succeeded",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "source": 012345678901,
  "lockState": "compliance-cooloff",
  "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "lockDuration": 123,
  "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "coolOffPeriod": 24,
  "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}
}

```

- Peristiwa penguncian gagal jika snapshot dikunci saat berada dalam status pending, dan snapshot gagal mencapai status completed.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockSnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "snapshot failed",

```

```

    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "pending-compliance",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123,
    "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "coolOffPeriod": 24,
    "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}

```

- Kunci kedaluwarsa

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": "lockDurationExpiry",
    "result": "succeeded",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "lockState": "expired",
    "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "lockDuration": 123
  }
}

```

- Periode pendinginan berakhir setelah dikunci dalam mode kepatuhan.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",

```

```

"region": "us-east-1",
"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef"
],
"detail": {
  "event": "cooloffperiodExpiry",
  "result": "succeeded",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567890abcdef",
  "lockState": "compliance",
  "lockCreatedOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "lockExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "lockDuration": 123,
  "lockStartDurationTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "coolOffPeriod": 24,
  "coolOffPeriodExpiresOn": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
}
}

```

Blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Untuk mencegah berbagi snapshot secara publik, Anda sekarang dapat mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot. Setelah Anda mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot di Wilayah, setiap upaya untuk membagikan snapshot secara publik di Wilayah tersebut akan diblokir secara otomatis. Pengaktifan ini dapat membantu Anda meningkatkan keamanan snapshot dan untuk melindungi data snapshot Anda dari akses yang tidak terotorisasi atau tidak diinginkan.

Blokir akses publik untuk snapshot dapat diaktifkan dalam salah satu dari dua mode:

- **Blokir semua pembagian** — Memblokir semua pembagian snapshot Anda ke publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
- **Blokir pembagian baru** — Hanya memblokir pembagian snapshot baru ke publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.

Pertimbangan-pertimbangan

Ingatlah hal berikut saat bekerja dengan blokir akses publik untuk snapshot.

- Memblokir akses publik untuk snapshot tidak mencegah berbagi snapshot privat.

- Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dalam memblokir semua mode berbagi tidak mengubah izin untuk snapshot yang sudah dibagikan secara publik. Sebaliknya, pengaktifan ini mencegah snapshot agar tidak terlihat oleh publik dan dapat diakses publik. Oleh karena itu, atribut untuk snapshot ini masih menunjukkan bahwa snapshot tersebut dibagikan secara publik, meskipun tidak tersedia untuk umum.

Jika nanti Anda menonaktifkan blokir akses publik atau mengubah mode untuk memblokir berbagi baru, snapshot ini akan tersedia untuk umum lagi.

- Memblokir akses publik untuk snapshot adalah pengaturan Regional. Hal ini berlaku untuk semua snapshot di Wilayah tempatnya diaktifkan. Anda harus mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot di setiap Wilayah yang tidak Anda inginkan untuk membagi snapshot dengan publik.
- Blok publik akses adalah pengaturan tingkat akun. Ini berlaku untuk semua pengguna, termasuk pengguna administrator, di akun. Anda tidak dapat mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot di tingkat organisasi.
- Setelan blokir akses publik dikonfigurasi baik secara langsung di akun atau dengan menggunakan kebijakan deklaratif. Menggunakan kebijakan deklaratif memungkinkan Anda menerapkan pengaturan di beberapa Wilayah secara bersamaan, serta di beberapa akun secara bersamaan. Saat kebijakan deklaratif sedang digunakan, Anda tidak dapat mengubah setelan secara langsung di dalam akun. Topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan secara langsung di dalam akun. Untuk informasi tentang penggunaan kebijakan deklaratif, lihat [Kebijakan deklaratif](#) di AWS Organizations Panduan Pengguna.
- Memblokir akses publik untuk snapshot tidak mencegah berbagi publik yang didukung AMIs EBS. Jika Anda mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot, pengguna masih dapat membagikan dukungan EBS secara publik. AMIs Jika AMI yang didukung EBS dibagikan secara publik, pengguna dengan akses ke AMI tersebut dapat membuat volume dari snapshot terkait. Untuk mencegah berbagi publik Anda AMIs, aktifkan [blokir akses publik untuk AMIs](#).
- Blokir akses publik untuk snapshot tidak didukung dengan snapshot lokal aktif. AWS Outposts

Harga

Memblokir akses publik untuk snapshot dapat diaktifkan tanpa biaya tambahan.

Daftar Isi

- [Izin IAM untuk memblokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Konfigurasi blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Lihat setelan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)

- [Nonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Monitor memblokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS menggunakan EventBridge](#)

Izin IAM untuk memblokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk bekerja dengan blokir akses publik untuk snapshot. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Setelah kebijakan dibuat, Anda harus menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran.

Untuk bekerja dengan blok akses publik untuk snapshot, pengguna memerlukan izin berikut.

- `ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess` — Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dan mengubah mode.
- `ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess` — Menonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot.
- `ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState` — Melihat blokir akses publik untuk pengaturan snapshot untuk Wilayah.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:EnableSnapshotBlockPublicAccess",
      "ec2:DisableSnapshotBlockPublicAccess",
      "ec2:GetSnapshotBlockPublicAccessState"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti petunjuk dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Konfigurasikan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Blokir akses publik untuk snapshot guna mencegah berbagi snapshot secara publik di Wilayah. Setelah fitur ini diaktifkan, permintaan untuk membagikan snapshot secara publik di Wilayah diblokir.

Important

Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dalam memblokir semua mode berbagi tidak mengubah izin untuk snapshot yang sudah dibagikan secara publik. Sebaliknya, pengaktifan ini mencegah snapshot agar tidak terlihat oleh publik dan dapat diakses publik. Oleh karena itu, atribut untuk snapshot ini masih menunjukkan bahwa snapshot tersebut dibagikan secara publik, meskipun tidak tersedia untuk umum.

Jika nanti Anda menonaktifkan blokir akses publik atau mengubah mode untuk memblokir berbagi baru, snapshot ini akan tersedia untuk umum lagi.

Note

Pengaturan ini dikonfigurasi di tingkat akun, baik secara langsung di akun atau dengan menggunakan kebijakan deklaratif. Itu harus dikonfigurasi di setiap Wilayah AWS tempat

Anda ingin mencegah berbagi foto secara publik. Menggunakan kebijakan deklaratif memungkinkan Anda menerapkan pengaturan di beberapa Wilayah secara bersamaan, serta di beberapa akun secara bersamaan. Saat kebijakan deklaratif sedang digunakan, Anda tidak dapat mengubah setelan secara langsung di dalam akun. Topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan secara langsung di dalam akun. Untuk informasi tentang penggunaan kebijakan deklaratif, lihat [Kebijakan deklaratif](#) di AWS Organizations Panduan Pengguna.

Console

Untuk mengonfigurasi blokir akses publik untuk snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Dasbor EC2, lalu di Atribut akun (di sisi kanan), pilih Perlindungan dan keamanan data.
3. Di bagian Blokir akses publik untuk snapshot EBS, pilih Kelola.
4. Pilih Blokir akses publik dan kemudian pilih salah satu opsi berikut:
 - Blokir semua akses publik — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
 - Blokir semua pembagian publik — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk umum.
5. Pilih Perbarui.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan perintah [enable-snapshot-block-public-access](#). Untuk `--state`, tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut:

- **block-all-sharing** — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
- **block-new-sharing** — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
  --state block-new-sharing \
  --region us-east-1
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "State": "block-new-sharing"
}
```

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot untuk semua Wilayah

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 enable-snapshot-block-public-access \
    --region $region \
    --state block-new-sharing \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

Berikut ini adalah output contoh.

Region	Public Access State
-----	-----
ap-south-1	block-new-sharing
eu-north-1	block-new-sharing
eu-west-3	block-new-sharing
...	

PowerShell

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan perintah [Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#). Untuk `-State`, tentukan salah satu dari nilai-nilai berikut:

- `block-all-sharing` — Untuk memblokir semua pembagian snapshot untuk publik. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak lagi tersedia secara publik.
- `block-new-sharing` — Untuk memblokir hanya pembagian snapshot untuk publik baru. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot untuk Wilayah tertentu

```
Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
  -Region us-east-1 `
  -State block-new-sharing
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Value
-----
block-new-sharing
```

Untuk mengaktifkan atau memodifikasi blokir akses publik untuk snapshot untuk semua Wilayah

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region          = $_
```

```

    PublicAccessState = (
        Enable-EC2SnapshotBlockPublicAccess `
            -Region $_ `
            -State block-new-sharing)
    }
} | Format-Table -AutoSize

```

Berikut ini adalah output contoh.

Region	PublicAccessState
-----	-----
ap-south-1	block-new-sharing
eu-north-1	block-new-sharing
eu-west-3	block-new-sharing
...	

Lihat setelan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Blokir akses publik dapat berada dalam salah satu status berikut untuk setiap Wilayah di akun Anda.

- **Blokir semua pembagian** — Semua pembagian snapshot untuk publik diblokir. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Selain itu, snapshot yang sudah dibagikan secara publik diperlakukan sebagai privat dan tidak tersedia secara publik.
- **Blokir pembagian baru** — Hanya pembagian snapshot publik baru yang diblokir. Pengguna di akun tidak dapat meminta berbagi publik baru. Namun, snapshot yang sudah dibagikan secara publik, tetap tersedia untuk publik.
- **Tidak diblokir** — Pembagian publik tidak diblokir. Pengguna dapat berbagi snapshot secara publik.

Console

Untuk melihat pengaturan guna memblokir akses publik untuk snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Dasbor EC2, lalu di Atribut akun (di sisi kanan), pilih Perlindungan dan keamanan data.
3. Bagian Blokir akses publik untuk snapshot EBS menunjukkan pengaturan saat ini.

AWS CLI

Untuk melihat pengaturan guna memblokir akses publik untuk snapshot

Gunakan perintah [get-snapshot-block-public-access-state](#).

- Untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state
```

Dalam contoh keluaran ini, ManagedBy bidang menunjukkan entitas yang mengkonfigurasi pengaturan dan account menunjukkan bahwa pengaturan dikonfigurasi langsung di akun. Nilai declarative-policy berarti pengaturan dikonfigurasi oleh kebijakan deklaratif. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan deklaratif](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

```
{
  "State": "unblocked",
  "ManagedBy": "account"
}
```

- Untuk semua Wilayah

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 get-snapshot-block-public-access-state \
    --region $region \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

Berikut ini adalah output contoh.

Region	Public Access State

```

-----
ap-south-1      unblocked
eu-north-1      unblocked
eu-west-3       unblocked

```

PowerShell

Untuk melihat pengaturan guna memblokir akses publik untuk snapshot

Gunakan [Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState](#) cmdlet.

- Untuk Wilayah tertentu

```
Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region us-east-1
```

Berikut ini adalah output contoh.

```

Value
-----
block-new-sharing

```

- Untuk semua Wilayah

```

(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region          = $_
            PublicAccessState = (Get-EC2SnapshotBlockPublicAccessState -Region $_)
        }
    } | Format-Table -AutoSize

```

Berikut ini adalah output contoh.

```

Region          Public Access State
-----
ap-south-1      unblocked
eu-north-1      unblocked
eu-west-3       unblocked
...

```

Nonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS

Nonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot guna mengizinkan berbagi snapshot secara publik. Setelah fitur ini dinonaktifkan, pengguna dapat membagikan snapshot secara publik di Wilayah.

Important

Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dalam memblokir semua mode berbagi tidak mengubah izin untuk snapshot yang sudah dibagikan secara publik. Sebaliknya, pengaktifan ini mencegah snapshot agar tidak terlihat oleh publik dan dapat diakses publik. Oleh karena itu, atribut untuk snapshot ini masih menunjukkan bahwa snapshot tersebut dibagikan secara publik, meskipun tidak tersedia untuk umum.

Jika menonaktifkan blokir akses publik, snapshot ini akan tersedia untuk umum lagi.

Note

Pengaturan ini dikonfigurasi di tingkat akun, baik secara langsung di akun atau dengan menggunakan kebijakan deklaratif. Itu harus dikonfigurasi di setiap Wilayah AWS tempat Anda ingin mengizinkan berbagi foto secara publik. Menggunakan kebijakan deklaratif memungkinkan Anda menerapkan pengaturan di beberapa Wilayah secara bersamaan, serta di beberapa akun secara bersamaan. Saat kebijakan deklaratif sedang digunakan, Anda tidak dapat mengubah setelan secara langsung di dalam akun. Topik ini menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan secara langsung di dalam akun. Untuk informasi tentang penggunaan kebijakan deklaratif, lihat [Kebijakan deklaratif](#) di AWS Organizations Panduan Pengguna.

Console

Untuk menonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Dasbor EC2, lalu di Atribut akun (di sisi kanan), pilih Perlindungan dan keamanan data.
3. Di bagian Blokir akses publik untuk snapshot EBS, pilih Kelola.
4. Hapus Blokir akses publik dan pilih Perbarui.

AWS CLI

Untuk menonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan perintah [disable-snapshot-block-public-access](#).

- Untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 disable-snapshot-block-public-access --region us-east-1
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "State": "unblocked"
}
```

- Untuk semua Wilayah

```
echo -e "Region \t Public Access State" ; \
echo -e "----- \t -----" ; \
for region in $(
  aws ec2 describe-regions \
    --region us-east-1 \
    --query "Regions[*].[RegionName]" \
    --output text
);
do (output=$(
  aws ec2 disable-snapshot-block-public-access \
    --region $region \
    --output text)
  echo -e "$region \t $output"
);
done
```

Berikut ini adalah output contoh.

Region	Public Access State
-----	-----
ap-south-1	unblocked
eu-north-1	unblocked
eu-west-3	unblocked

PowerShell

Untuk menonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

Gunakan [Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess](#) cmdlet.

- Untuk Wilayah tertentu

```
Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region us-east-1
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Value
-----
unblocked
```

- Untuk semua Wilayah

```
(Get-EC2Region -Region us-east-1).RegionName | `
    ForEach-Object {
        [PSCustomObject]@{
            Region          = $_
            PublicAccessState = (Disable-EC2SnapshotBlockPublicAccess -Region $_)
        }
    } | `
Format-Table -AutoSize
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Region          PublicAccessState
-----
ap-south-1      unblocked
eu-north-1      unblocked
eu-west-3       unblocked
...
```


Monitor memblokir akses publik untuk snapshot Amazon EBS menggunakan EventBridge

Amazon EBS memancarkan peristiwa terkait guna memblokir akses publik untuk snapshot. Anda dapat menggunakan AWS Lambda dan Amazon EventBridge untuk menangani pemberitahuan acara secara terprogram. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Peristiwa berikut dipancarkan:

- Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dalam mode blokir semua pembagian

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-all-sharing",
    "message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-all-sharing' mode"
  }
}
```

- Mengaktifkan blokir akses publik untuk snapshot dalam mode blokir pembagian baru

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Enabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "block-new-sharing",
    "message": "Block Public Access was successfully enabled in 'block-new-sharing' mode"
  }
}
```

```
}
```

- Menonaktifkan blokir akses publik untuk snapshot

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Block Public Access Disabled",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2019-05-31T21:49:54Z",
  "region": "us-east-1",
  "detail": {
    "SnapshotBlockPublicAccessState": "unblocked",
    "message": "Block Public Access was successfully disabled"
  }
}
```

Snapshot lokal Amazon EBS di Outposts

Snapshot Amazon EBS adalah point-in-time salinan volume EBS Anda.

Secara default, snapshot volume EBS pada file AWS Outpost disimpan di Amazon S3 di Wilayah. Outpost Anda juga dapat menggunakan snapshot lokal Amazon EBS di Outposts untuk menyimpan snapshot volume secara lokal di Amazon S3 pada Outpost dirinya sendiri. Outpost Ini memastikan bahwa data snapshot berada di Outpost, dan di tempat Anda. Selain itu, Anda dapat menggunakan kebijakan dan izin AWS Identity and Access Management (IAM) untuk menyiapkan kebijakan penegakan residensi data agar data snapshot tidak meninggalkan. Outpost Ini sangat berguna jika Anda tinggal di negara atau wilayah yang belum dilayani oleh suatu AWS Wilayah dan yang memiliki persyaratan residensi data.

Topik ini memberikan informasi tentang bekerja dengan Amazon EBS snapshot lokal di Outposts. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot Amazon EBS dan tentang bekerja dengan snapshot di suatu AWS Wilayah, lihat [Snapshot Amazon EBS](#)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dokumentasi AWS Outposts](#) [AWS Outposts Keluarga](#) dan Keluarga.

Topik

- [Pertanyaan umum](#)

- [Prasyarat](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Mengendalikan akses dengan IAM](#)
- [Bekerja dengan snapshot lokal](#)

Pertanyaan umum

1. Apa itu snapshot lokal?

Secara default, snapshot Amazon EBS volume pada sebuah Outpost disimpan di Amazon S3 di Wilayah. Outpost Jika Outpost disediakan dengan S3 di Outposts, Anda dapat memilih untuk menyimpan snapshot secara lokal pada dirinya sendiri. Outpost Snapshot lokal bersifat inkremental, yang berarti hanya blok pada volume yang berubah setelah snapshot terbaru Anda disimpan. Anda dapat menggunakan snapshot ini untuk mengembalikan volume yang Outpost sama dengan snapshot kapan saja. Untuk informasi selengkapnya tentang snapshot Amazon EBS, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

2. Mengapa saya harus menggunakan snapshot lokal?

Snapshot adalah cara mudah untuk mencadangkan data Anda. Dengan snapshot lokal, semua data snapshot Anda disimpan secara lokal di file. Outpost Ini berarti bahwa itu tidak meninggalkan tempat Anda. Ini sangat berguna jika Anda tinggal di negara atau wilayah yang belum dilayani oleh suatu AWS Wilayah dan yang memiliki persyaratan tempat tinggal.

Selain itu, menggunakan snapshot lokal dapat membantu mengurangi bandwidth yang digunakan untuk komunikasi antara Wilayah dan Outpost lingkungan terbatas bandwidth.

3. Bagaimana cara menerapkan residensi data snapshot pada? Outpost

Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol izin yang dimiliki kepala sekolah (AWS akun, pengguna IAM, dan peran IAM) saat bekerja dengan snapshot lokal dan untuk menerapkan residensi data. Anda dapat membuat kebijakan yang mencegah prinsipal membuat snapshot dari Outpost volume dan instance serta menyimpan snapshot di Wilayah. AWS Saat ini, menyalin snapshot dan gambar dari Region Outpost ke Region tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses dengan IAM](#).

4. Apakah snapshot lokal multivolume dan crash-consistent didukung?

Ya, Anda dapat membuat snapshot lokal multi-volume dan konsisten crash dari instance di file. Outpost

5. Bagaimana cara membuat snapshot lokal?

Anda dapat membuat snapshot secara manual menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau konsol Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan snapshot lokal](#). Anda juga dapat mengotomatiskan siklus hidup snapshot lokal menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan snapshot pada Outpost](#).

6. Dapatkah saya membuat, menggunakan, atau menghapus snapshot lokal jika konektivitas saya Outpost hilang ke Wilayahnya?

Tidak. OutpostHarus memiliki konektivitas dengan Wilayahnya karena Wilayah menyediakan akses, otorisasi, pencatatan, dan layanan pemantauan yang sangat penting untuk kesehatan snapshot Anda. Jika tidak ada konektivitas, Anda tidak dapat membuat snapshot lokal baru, membuat volume atau meluncurkan instans dari snapshot lokal yang ada, atau menghapus snapshot lokal.

7. Seberapa cepat kapasitas penyimpanan Amazon S3 tersedia setelah menghapus snapshot lokal?

Kapasitas penyimpanan Amazon S3 tersedia dalam waktu 72 jam setelah menghapus snapshot lokal dan volume yang mereferensikannya.

8. Bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya tidak kehabisan kapasitas Amazon S3 pada saya? Outpost

Kami menyarankan Anda menggunakan CloudWatch alarm Amazon untuk memantau kapasitas penyimpanan Amazon S3 Anda, dan menghapus snapshot dan volume yang tidak perlu lagi. Anda hindari kehabisan kapasitas penyimpanan. Jika Anda menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatisasi siklus hidup snapshot lokal, pastikan bahwa kebijakan penyimpanan snapshot Anda tidak mempertahankan snapshot lebih lama dari yang diperlukan.

9. Apa yang terjadi jika saya kehabisan kapasitas Amazon S3 lokal pada? Outpost

Jika Anda kehabisan kapasitas Amazon S3 lokal pada fileOutpost, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan berhasil membuat snapshot lokal di file. Outpost Amazon Data Lifecycle Manager akan mencoba membuat snapshot lokal diOutpost, tetapi snapshot segera beralih ke `error` status dan akhirnya dihapus oleh Amazon Data Lifecycle Manager. Kami menyarankan

Anda menggunakan CloudWatch metrik `SnapshotsCreateFailed` Amazon untuk memantau kebijakan siklus hidup snapshot Anda untuk kegagalan pembuatan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan CloudWatch](#).

10. Dapatkah saya menggunakan snapshot lokal dan AMIs didukung oleh snapshot lokal dengan Instans Spot dan Armada Spot?

Tidak, Anda tidak dapat menggunakan snapshot lokal atau AMIs didukung oleh snapshot lokal untuk meluncurkan Instans Spot atau Armada Spot.

11. Dapatkah saya menggunakan snapshot lokal dan AMI yang didukung oleh snapshot lokal dengan Amazon EC2 Auto Scaling?

Ya, Anda dapat menggunakan snapshot lokal dan AMIs didukung oleh snapshot lokal untuk meluncurkan grup Auto Scaling di subnet yang sama dengan snapshot. Outpost Peran terkait layanan grup Amazon EC2 Auto Scaling harus memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot.

Anda tidak dapat menggunakan snapshot lokal atau AMIs didukung oleh snapshot lokal untuk meluncurkan grup Auto Scaling di suatu Wilayah. AWS

Prasyarat

Untuk menyimpan snapshot pada Outpost, Anda harus memiliki Outpost yang disediakan dengan S3 di Outposts. Untuk informasi selengkapnya tentang S3 di Outposts, [lihat S3 di Outposts di](#) Amazon S3 pada Panduan Pengguna Outposts.

Pertimbangan-pertimbangan

Ingatlah hal-hal berikut ini saat bekerja dengan snapshot lokal.

- Outpost Harus memiliki konektivitas ke AWS Wilayah mereka untuk menggunakan snapshot lokal.
- Metadata snapshot disimpan di AWS Wilayah yang terkait dengan Outpost Hal ini tidak mencakup data snapshot.
- Snapshot yang disimpan pada Outpost dienkripsi secara default. Snapshot yang tidak dienkripsi tidak didukung. Snapshot yang dibuat pada Outpost dan snapshot yang disalin ke Outpost dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk Wilayah atau kunci KMS lain yang Anda tentukan pada saat permintaan.

- Saat Anda membuat volume pada snapshot Outpost dari lokal, Anda tidak dapat mengenkripsi ulang volume menggunakan kunci KMS yang berbeda. Volume yang dibuat dari snapshot lokal harus dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot sumber.
- Setelah Anda menghapus snapshot lokal dari fileOutpost, kapasitas penyimpanan Amazon S3 yang digunakan oleh snapshot yang dihapus akan tersedia dalam waktu 72 jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus snapshot lokal](#).
- Anda tidak dapat mengekspor snapshot lokal dari fileOutpost.
- Anda tidak dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot lokal.
- EBS direct tidak APIs didukung dengan snapshot lokal.
- Anda tidak dapat menyalin snapshot lokal atau AMIs dari Region Outpost ke AWS Region, dari satu Outpost ke yang lain, atau dalam fileOutpost. Namun, Anda dapat menyalin snapshot dari AWS Wilayah ke. Outpost Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salin snapshot dari AWS Wilayah ke Outpost](#).
- Saat menyalin snapshot dari AWS Wilayah ke sebuahOutpost, data ditransfer melalui tautan layanan. Menyalin beberapa snapshot secara bersamaan dapat memengaruhi layanan lain yang berjalan di. Outpost
- Anda tidak dapat membagikan snapshot lokal.
- Anda harus menggunakan kebijakan IAM untuk memastikan bahwa persyaratan residensi data Anda terpenuhi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses dengan IAM](#).
- Snapshot lokal bersifat cadangan inkremental. Hanya blok dalam volume yang telah berubah setelah snapshot terakhir yang disimpan. Setiap snapshot berisi semua informasi yang diperlukan untuk memulihkan data Anda (dari saat ketika snapshot diambil) ke volume EBS baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja snapshot Amazon EBS](#).
- Anda tidak dapat menggunakan kebijakan IAM untuk menegakkan residensi data dan tindakan. CopySnapshotCopyImage

Mengendalikan akses dengan IAM

Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol izin yang dimiliki kepala sekolah (AWS akun, pengguna IAM, dan peran IAM) saat bekerja dengan snapshot lokal. Berikut ini adalah contoh kebijakan yang dapat Anda gunakan untuk memberikan atau menolak izin untuk melakukan tindakan tertentu dengan snapshot lokal.

⚠ Important

Menyalin snapshot dan gambar dari Region Outpost ke Region saat ini tidak didukung. Akibatnya, saat ini Anda tidak dapat menggunakan kebijakan IAM untuk menegakkan residensi data dan tindakan. `CopySnapshotCopyImage`

Topik

- [Memberlakukan residensi data untuk snapshot](#)
- [Mencegah pengguna utama menghapus snapshot lokal](#)

Memberlakukan residensi data untuk snapshot

Contoh kebijakan berikut mencegah semua prinsipal membuat snapshot dari volume dan instance Outpost `arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef` dan menyimpan data snapshot di Region. AWS Pengguna utama masih dapat membuat snapshot lokal. Kebijakan ini memastikan bahwa semua snapshot tetap ada di. Outpost

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:SourceOutpostArn": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
        },
        "Null": {
          "ec2:OutpostArn": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Mencegah pengguna utama menghapus snapshot lokal

Contoh kebijakan berikut mencegah semua prinsipal menghapus snapshot lokal yang disimpan.

Outpost arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:OutpostArn": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],

```



```
    "Resource": "*"
  }
}
```

Bekerja dengan snapshot lokal

Bagian berikut menjelaskan cara menggunakan snapshot lokal.

Topik

- [Aturan untuk menyimpan snapshot](#)
- [Buat snapshot lokal dari volume pada Outpost](#)
- [Buat AMIs dari snapshot lokal](#)
- [Salin snapshot dari AWS Wilayah ke Outpost](#)
- [Salin AMIs dari AWS Wilayah ke Outpost](#)
- [Membuat volume dari snapshot lokal](#)
- [Luncurkan instance dari AMIs didukung oleh snapshot lokal](#)
- [Menghapus snapshot lokal](#)
- [Mengotomatiskan snapshot pada Outpost](#)

Aturan untuk menyimpan snapshot

Aturan berikut berlaku untuk penyimpanan snapshot:

- Jika snapshot terbaru dari sebuah volume disimpan pada fileOutpost, maka semua snapshot berturut-turut harus disimpan pada saat yang sama. Outpost
- Jika snapshot terbaru dari volume disimpan di AWS Wilayah, maka semua snapshot berturut-turut harus disimpan di Wilayah yang sama. Untuk mulai membuat snapshot lokal dari volume tersebut, lakukan hal berikut:
 1. Buat snapshot volume di AWS Wilayah.
 2. Salin snapshot ke Outpost dari AWS Wilayah.
 3. Buat volume baru dari snapshot lokal.
 4. Lampirkan volume ke instance di fileOutpost.

Untuk volume baru pada Outpost, snapshot berikutnya dapat disimpan di Outpost atau di AWS wilayah. Semua snapshot berturut-turut kemudian harus disimpan di lokasi yang sama.

- Snapshot lokal, termasuk snapshot yang dibuat pada Outpost dan snapshot yang disalin ke Outpost dari AWS Wilayah, hanya dapat digunakan untuk membuat volume yang sama. Outpost
- Jika Anda membuat volume Outpost dari snapshot di Region, maka semua snapshot berturut-turut dari volume baru tersebut harus berada di Region yang sama.
- Jika Anda membuat volume pada snapshot Outpost dari lokal, maka semua snapshot berturut-turut dari volume baru itu harus sama. Outpost

Buat snapshot lokal dari volume pada Outpost

Anda dapat membuat snapshot lokal dari volume pada Outpost. Anda dapat memilih untuk menyimpan snapshot Outpost sama dengan volume sumber, atau di Wilayah untuk Outpost

Snapshot lokal dapat digunakan untuk membuat volume yang sama Outpost saja.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#)

Buat AMIs dari snapshot lokal

Anda dapat membuat Amazon Machine Images (AMIs) menggunakan kombinasi snapshot lokal dan snapshot yang disimpan di Wilayah. Outpost Misalnya, jika Anda memiliki Outpost inus-east-1, Anda dapat membuat AMI dengan volume data yang didukung oleh snapshot lokal di dalam Outpost, dan volume root yang didukung oleh snapshot di us-east-1 Wilayah.

Note

- Anda tidak dapat membuat AMIs yang menyertakan snapshot cadangan yang disimpan di beberapa Outposts
- Saat ini Anda tidak dapat membuat AMIs langsung dari instans pada CreateImageAPI yang Outpost menggunakan atau konsol Amazon EC2 untuk Outpost
- AMIs yang didukung oleh snapshot lokal dapat digunakan untuk meluncurkan instance pada saat yang sama Outpost saja.

Untuk membuat AMI pada snapshot Outpost dari di Wilayah

1. Salin snapshot dari Wilayah ke. Outpost Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salin snapshot dari AWS Wilayah ke Outpost](#).
2. Gunakan konsol Amazon EC2 atau perintah [register-image](#) untuk membuat AMI menggunakan salinan snapshot di file. Outpost Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI dari suatu snapshot](#).

Untuk membuat AMI pada Outpost dari sebuah instance pada Outpost

1. Buat snapshot dari instance di Outpost dan simpan snapshot di file. Outpost Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
2. Gunakan konsol Amazon EC2 atau perintah [register-image](#) untuk membuat AMI menggunakan snapshot lokal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI dari suatu snapshot](#).

Untuk membuat AMI di Wilayah dari sebuah instans pada Outpost

1. Buat snapshot dari instance di Outpost dan simpan snapshot di Region. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Buat snapshot lokal dari volume pada Outpost](#) atau [Membuat snapshot Amazon EBS](#).
2. Gunakan konsol Amazon EC2 atau perintah [register-image](#) untuk membuat AMI menggunakan salinan snapshot di Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI dari suatu snapshot](#).

Salin snapshot dari AWS Wilayah ke Outpost

Anda dapat menyalin snapshot dari AWS Wilayah ke. Outpost Anda dapat melakukan ini hanya jika snapshot berada di Wilayah untuk. Outpost Jika snapshot berada di Wilayah yang berbeda, Anda harus terlebih dahulu menyalin snapshot ke Wilayah untuk Outpost, dan kemudian menyalinnya dari Wilayah itu ke. Outpost

Note

Anda tidak dapat menyalin snapshot lokal dari Region Outpost ke Region, dari satu Outpost ke yang lain, atau dalam yang sama Outpost.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot Amazon EBS](#).

Salin AMIs dari AWS Wilayah ke Outpost

Anda dapat menyalin AMIs dari AWS Wilayah ke Outpost. Saat Anda menyalin AMI dari Region ke Region Outpost, semua snapshot yang terkait dengan AMI akan disalin dari Region ke Outpost.

Anda dapat menyalin AMI dari Wilayah ke Outpost hanya jika snapshot yang terkait dengan AMI berada di Wilayah untuk Outpost. Jika snapshot berada di Wilayah yang berbeda, Anda harus terlebih dahulu menyalin AMI ke Wilayah untuk Outpost, dan kemudian menyalinnya dari Wilayah tersebut Outpost ke Outpost.

Note

Anda tidak dapat menyalin AMI dari Region Outpost ke Region, dari satu Outpost ke yang lain, atau di dalam Outpost.

Anda dapat menyalin AMIs dari Wilayah ke Outpost menggunakan AWS CLI perintah [copy-image](#) [saja](#).

Membuat volume dari snapshot lokal

Anda dapat membuat volume Outpost dari snapshot lokal. Volume harus dibuat Outpost sama dengan snapshot sumber. Anda tidak dapat menggunakan snapshot lokal untuk membuat volume di Wilayah untuk Outpost.

Ketika Anda membuat volume dari snapshot lokal, Anda tidak dapat mengenkripsi ulang volume menggunakan kunci KMS yang berbeda. Volume yang dibuat dari snapshot lokal harus dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot sumber.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).

Luncurkan instance dari AMIs didukung oleh snapshot lokal

Anda dapat meluncurkan instance dari AMIs yang didukung oleh snapshot lokal. Anda harus meluncurkan Instance Outpost sama dengan sumber AMI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Meluncurkan instance Outpost di Panduan AWS Outposts Pengguna](#).

Menghapus snapshot lokal

Anda dapat menghapus snapshot lokal dari file Outpost. Setelah Anda menghapus snapshot dari Outpost, kapasitas penyimpanan Amazon S3 yang digunakan oleh snapshot yang dihapus

akan tersedia dalam waktu 72 jam setelah menghapus snapshot dan volume yang mereferensikan snapshot tersebut.

Karena kapasitas penyimpanan Amazon S3 tidak segera tersedia, kami sarankan Anda menggunakan CloudWatch alarm Amazon untuk memantau kapasitas penyimpanan Amazon S3 Anda. Hapus snapshot dan volume yang tidak Anda perlukan lagi untuk menghindari kehabisan kapasitas penyimpanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus snapshot, lihat [Menghapus snapshot](#).

Mengotomatiskan snapshot pada Outpost

Anda dapat membuat kebijakan siklus hidup snapshot Amazon Data Lifecycle Manager yang secara otomatis membuat, menyalin, menyimpan, dan menghapus snapshot volume dan instance Anda pada file. Outpost Anda dapat memilih apakah akan menyimpan snapshot di Wilayah atau apakah akan menyimpannya secara lokal di file. Outpost Selain itu, Anda dapat secara otomatis menyalin snapshot yang dibuat dan disimpan di AWS Wilayah ke fileOutpost.

Tabel berikut memberikan gambaran umum fitur yang didukung.

Lokasi sumber daya	Tujuan snapshot	Penyalinan lintas wilayah		Pemulihan snapshot cepat	Berbagi lintas akun
		Ke Wilayah	Untuk Outpost		
Region	Region	✓	✓	✓	✓
Outpost	Region	✓	✓	✓	✓
Outpost	Outpost	✗	✗	✗	✗

Pertimbangan-pertimbangan

- Hanya kebijakan siklus hidup snapshot Amazon EBS yang saat ini didukung. EBS-didukung AML kebijakan dan lintas akun berbagi peristiwa kebijakan tidak didukung.
- Jika kebijakan mengelola snapshot untuk volume atau instans di suatu Wilayah, snapshot dibuat di Wilayah yang sama dengan sumber daya sumber.
- Jika kebijakan mengelola snapshot untuk volume atau instance di sebuahOutpost, snapshot dapat dibuat di sumberOutpost, atau di Wilayah untuk itu. Outpost

- Satu kebijakan tidak dapat mengelola snapshot di Region dan snapshot pada suatu wilayah. Outpost Jika Anda perlu mengotomatiskan snapshot di Region dan di RegionOutpost, Anda harus membuat kebijakan terpisah.
- Pemulihan snapshot cepat tidak didukung untuk snapshot yang dibuat padaOutpost, atau untuk snapshot yang disalin ke file. Outpost
- Berbagi lintas akun tidak didukung untuk snapshot yang dibuat pada file. Outpost

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat siklus hidup snapshot yang mengelola snapshot lokal, lihat [Mengotomatisasi siklus hidup snapshot](#).

Foto lokal di Local Zones

Snapshot Amazon EBS adalah point-in-time salinan volume EBS Anda.

Snapshot volume EBS di Zona AWS Lokal dapat disimpan di Amazon S3 di Zona Lokal yang sama atau di Wilayah induk Zona Lokal tersebut. Menyimpan snapshot di Zona Lokal dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan residensi data dengan memastikan bahwa data snapshot diproses dan disimpan di negara, negara bagian, atau kota tertentu. Anda juga dapat mengatur kebijakan penegakan residensi data menggunakan IAM untuk memastikan bahwa data snapshot tidak meninggalkan Zona Lokal.

Local Zones ideal untuk aplikasi yang memerlukan latensi milidetik satu digit atau pemrosesan data lokal dengan membawa AWS infrastruktur lebih dekat ke pengguna akhir dan pusat bisnis Anda. Selain itu, Anda dapat memenuhi persyaratan residensi data untuk beban kerja yang sensitif terhadap peraturan dan kepatuhan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu AWS Local Zones](#).

Snapshot lokal saat ini didukung di Local Zones yang mendukung Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [fitur AWS Local Zones](#).

Topik

- [Pertanyaan umum](#)
- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Mengendalikan akses dengan IAM](#)

Pertanyaan umum

1. Apa saja snapshot lokal di Local Zones?

Snapshot lokal di Local Zones adalah snapshot yang disimpan di Amazon S3 di Zona Lokal. Secara default, snapshot volume Amazon EBS di Zona Lokal disimpan di Amazon S3 di Wilayah induk. Jika Zona Lokal mendukung Amazon S3, Anda dapat memilih untuk menyimpan snapshot secara lokal di Zona Lokal. Seperti snapshot di AWS Wilayah, snapshot lokal di Local Zones bersifat inkremental, yang berarti hanya blok volume yang telah berubah setelah snapshot terbaru Anda disimpan. Anda dapat menggunakan snapshot ini untuk memulihkan volume Amazon EBS di Zona Lokal yang sama kapan saja.

2. Mengapa saya harus menggunakan snapshot lokal?

Gunakan snapshot Lokal di Local Zones untuk memenuhi persyaratan residensi data atau isolasi data dengan memastikan bahwa data snapshot Anda berada di lokasi geografis tertentu, seperti negara, negara bagian, atau kotamadya.

3. Bagaimana cara menerapkan residensi data snapshot di Local Zones?

Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol izin yang dimiliki kepala sekolah (AWS akun, pengguna IAM, dan peran IAM) saat bekerja dengan snapshot Lokal di Local Zones dan untuk menerapkan residensi data. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan yang mencegah pengguna membuat snapshot dari volume di Local Zones dan menyimpan snapshot tersebut di Wilayah. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses dengan IAM](#).

4. Apakah snapshot lokal multi-volume dan konsisten crash didukung?

Ya, Anda dapat membuat snapshot Lokal multi-volume dan konsisten crash di Local Zones dari instance di Zona Lokal.

5. Bagaimana cara membuat snapshot Lokal di Local Zones?

Anda dapat membuat snapshot Lokal di Local Zones secara manual menggunakan AWS CLI atau konsol Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat snapshot dari volume EBS](#). Anda juga dapat mengotomatiskan siklus hidup snapshot Lokal di Local Zones menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk snapshot EBS](#).

6. Bisakah saya menyalin snapshot Lokal di Local Zones?

Ya, Anda dapat menyalin snapshot dari Wilayah ke Zona Lokal di Wilayah yang sama, dari Zona Lokal ke Wilayahnya, dan dari satu Zona Lokal ke Zona Lokal lainnya di grup Zona Lokal yang sama.

7. Bagaimana cara memulihkan data dari snapshot Lokal di Local Zones?

Anda dapat menggunakan snapshot Lokal di Local Zones untuk membuat volume Amazon EBS di Zona Lokal yang sama saja.

8. Bagaimana snapshot Lokal di Local Zones dienkripsi?

Snapshot lokal dapat tidak dienkripsi atau dienkripsi secara default. Saat dienkripsi secara default, snapshot lokal dienkripsi menggunakan kunci yang AWS KMS sama dengan sumber volume Amazon EBS. Saat Anda membuat volume dari snapshot Lokal, Anda tidak dapat mengenkripsi ulang volume menggunakan kunci KMS yang berbeda. Volume yang dibuat dari snapshot lokal harus dienkripsi menggunakan AWS KMS kunci yang sama dengan snapshot sumber.

9. Bisakah saya membuat EBS Backed AMIs menggunakan snapshot Lokal di Local Zones?

Ya, Anda dapat menggunakan snapshot Lokal di Local Zones saat membuat EBS Backed AMIs dengan menetapkan tujuan snapshot sebagai Local Zones. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI yang didukung Amazon EBS-backed](#).

10. Bisakah saya membagikan snapshot Lokal di Local Zones?

Ya, Anda dapat membagikan snapshot Lokal di Local Zones dengan AWS akun lain yang telah mengaktifkan Zona Lokal untuk digunakan di akun mereka.

11. Bisakah saya membuat snapshot lokal volume dan kemudian beralih ke membuat snapshot di Wilayah induk?

Tidak, setelah Anda membuat snapshot lokal volume, Anda tidak dapat membuat snapshot berturut-turut dari volume tersebut di Wilayah Induk. Karena semua snapshot bersifat inkremental, jika snapshot terbaru dari sebuah volume adalah snapshot Lokal, maka semua snapshot berturut-turut dari volume tersebut harus snapshot lokal.

Pertimbangan-pertimbangan

Ingatlah hal berikut saat bekerja dengan snapshot Lokal di Local Zones.

- Snapshot lokal saat ini didukung di Local Zones yang mendukung Amazon S3.

- Fitur berikut tidak dapat digunakan dengan snapshot Lokal di Local Zones:
 - Tindakan VM Import/Export
 - Pemulihan snapshot cepat
 - EBS langsung APIs
 - Tempat Sampah Daur Ulang
 - Arsip snapshot
- Anda harus menggunakan kebijakan IAM untuk menegakkan persyaratan residensi data Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan akses dengan IAM](#).
- Jika snapshot terbaru dari sebuah volume adalah snapshot lokal, maka semua snapshot berturut-turut harus snapshot lokal. Demikian pula, jika snapshot terbaru dari volume disimpan di AWS Wilayah, maka semua snapshot berturut-turut harus disimpan di Wilayah yang sama.

Mengendalikan akses dengan IAM

Anda dapat menggunakan kebijakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengontrol izin yang dimiliki prinsipal (AWS akun, pengguna IAM, dan peran IAM) saat bekerja dengan snapshot Lokal di Local Zones. Berikut ini adalah contoh kebijakan yang dapat Anda gunakan untuk memberikan atau menolak izin untuk melakukan tindakan tertentu dengan snapshot Lokal di Local Zones.

Topik

- [Menerapkan residensi data untuk snapshot Lokal di Local Zones](#)
- [Mencegah berbagi snapshot Lokal di Local Zones](#)
- [Mencegah prinsipal menghapus snapshot Lokal di Local Zones](#)

Menerapkan residensi data untuk snapshot Lokal di Local Zones

Contoh kebijakan berikut membatasi pengguna untuk hanya membuat snapshot Lokal di Local Zones dari volume dan instance di Zona Lokal. Ini mencegah pengguna membuat snapshot di Wilayah dari volume dan instance di Zona Lokal.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement":
[
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action":
    [
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2:CreateSnapshots"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition":
    {
      "StringEquals":
      {
        "ec2:Location": "regional",
        "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action":
    [
      "ec2:CreateSnapshot",
      "ec2:CreateSnapshots"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition":
    {
      "StringEquals":
      {
        "ec2:SourceAvailabilityZone": "local_zone"
      },
      "Null":
      {
        "ec2:Location": "true"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action":
    [
      "ec2:CreateSnapshot",
```

```

        "ec2:CreateSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Mencegah berbagi snapshot Lokal di Local Zones

Contoh kebijakan berikut mencegah semua pengguna berbagi snapshot Lokal di Local Zones.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySnapshotModifyInLocalZone",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:AvailabilityZone": "use1-atl2-az1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSnapshotModifyElsewhere",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    }
  ]
}

```

Mencegah prinsipal menghapus snapshot Lokal di Local Zones

Contoh kebijakan berikut mencegah semua pengguna menghapus snapshot Lokal di Local Zones.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenySnapshotDeleteInLocalZone",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:AvailabilityZone": "use1-atl2-az1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowSnapshotDeleteElsewhere",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DeleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    }
  ]
}
```

Enkripsi EBS Amazon

Gunakan enkripsi Amazon EBS sebagai solusi enkripsi langsung untuk sumber daya Amazon EBS yang terkait dengan instans Amazon EC2 Anda. Dengan enkripsi Amazon EBS, Anda tidak perlu membangun, memelihara, dan mengamankan infrastruktur manajemen kunci Anda sendiri. Enkripsi Amazon EBS menggunakan AWS KMS keys saat membuat volume dan snapshot yang terenkripsi.

Operasi enkripsi terjadi pada server yang meng-host instans EC2, memastikan keamanan keduanya data-at-rest dan data-in-transit antara instance dan penyimpanan EBS terlampirnya.

Anda dapat melampirkan volume terenkripsi maupun tak terenkripsi ke suatu instans secara bersamaan. Semua jenis instans Amazon EC2 mendukung enkripsi Amazon EBS.

Daftar Isi

- [Cara kerja enkripsi Amazon EBS](#)
- [Persyaratan untuk enkripsi Amazon EBS](#)
- [Aktifkan enkripsi Amazon EBS secara default](#)
- [Enkripsi sumber daya EBS](#)
- [Putar AWS KMS tombol yang digunakan untuk enkripsi Amazon EBS](#)
- [Contoh enkripsi Amazon EBS](#)

Cara kerja enkripsi Amazon EBS

Anda dapat mengenkripsi volume boot dan data dari instans EC2.

Saat Anda membuat volume EBS terenkripsi dan melampirkannya ke tipe instans yang didukung, tipe data berikut dienkripsi:

- Data diam di dalam volume
- Semua data yang bergerak antara volume dan instans
- Semua snapshot yang dibuat dari volume
- Semua volume yang dibuat dari snapshot tersebut

Amazon EBS mengenkripsi volume Anda dengan [kunci data menggunakan enkripsi data](#) AES-256 standar industri. Kunci data dihasilkan oleh AWS KMS dan kemudian dienkripsi AWS KMS dengan

AWS KMS kunci sebelum disimpan dengan informasi volume Anda. Amazon EBS secara otomatis membuat yang unik Kunci yang dikelola AWS di setiap Wilayah tempat Anda membuat sumber daya Amazon EBS. [Alias](#) untuk kunci KMS adalah. `aws/ebs` Secara default, Amazon EBS menggunakan kunci KMS ini untuk enkripsi. Atau, Anda dapat menggunakan kunci enkripsi terkelola pelanggan simetris yang Anda buat. Penggunaan kunci KMS sendiri akan memberikan Anda fleksibilitas yang lebih baik, termasuk kemampuan untuk membuat, memutar, dan menonaktifkan kunci KMS.

Amazon EC2 berfungsi AWS KMS untuk mengenkripsi dan mendekripsi volume EBS Anda dengan cara yang sedikit berbeda tergantung pada apakah snapshot dari mana Anda membuat volume terenkripsi dienkripsi atau tidak dienkripsi.

Cara kerja enkripsi EBS saat snapshot dienkripsi

Saat Anda membuat volume terenkripsi dari snapshot terenkripsi yang Anda miliki, Amazon EC2 berfungsi AWS KMS untuk mengenkripsi dan mendekripsi volume EBS Anda sebagai berikut:

1. Amazon EC2 mengirimkan [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) permintaan ke AWS KMS, menentukan kunci KMS yang Anda pilih untuk enkripsi volume.
2. Jika volume dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot, AWS KMS gunakan kunci data yang sama dengan snapshot dan mengenkripsinya di bawah kunci KMS yang sama. Jika volume dienkripsi menggunakan kunci KMS yang berbeda, AWS KMS buat kunci data baru dan enkripsi di bawah kunci KMS yang Anda tentukan. Kunci data terenkripsi dikirimkan ke Amazon EBS untuk disimpan dengan metadata volume.
3. Saat Anda melampirkan volume terenkripsi ke instans, Amazon EC2 mengirimkan [CreateGrant](#) permintaan agar dapat AWS KMS mendekripsi kunci data.
4. AWS KMS mendekripsi kunci data terenkripsi dan mengirimkan kunci data yang didekripsi ke Amazon EC2.
5. Amazon EC2 menggunakan kunci data teks biasa di perangkat keras Nitro untuk mengenkripsi disk ke volume. I/O Kunci data teks biasa tetap ada di memori selama volumenya dipasang pada instans.

Cara kerja enkripsi EBS saat snapshot yang tidak terenkripsi

Ketika Anda membuat volume terenkripsi dari snapshot yang tidak terenkripsi yang Anda miliki, Amazon EC2 bekerja dengan AWS KMS untuk mengenkripsi dan mendekripsi volume EBS Anda sebagai berikut:

1. Amazon EC2 mengirimkan [CreateGrant](#) permintaan ke AWS KMS, sehingga dapat mengenkripsi volume yang dibuat dari snapshot.
2. Amazon EC2 mengirimkan [GenerateDataKeyWithoutPlaintext](#) permintaan ke AWS KMS, menentukan kunci KMS yang Anda pilih untuk enkripsi volume.
3. AWS KMS menghasilkan kunci data baru, mengenkripsinya di bawah kunci KMS yang Anda pilih untuk enkripsi volume, dan mengirimkan kunci data terenkripsi ke Amazon EBS untuk disimpan dengan metadata volume.
4. Amazon EC2 mengirimkan permintaan [Dekripsi AWS KMS untuk mendekripsi](#) kunci data terenkripsi, yang kemudian digunakan untuk mengenkripsi data volume.
5. Saat Anda melampirkan volume terenkripsi ke instans, Amazon EC2 mengirimkan [CreateGrant](#) permintaan AWS KMS ke, sehingga dapat mendekripsi kunci data.
6. Saat Anda melampirkan volume terenkripsi ke instans, Amazon EC2 mengirimkan permintaan Dekripsi AWS KMS ke, [yang](#) menentukan kunci data terenkripsi.
7. AWS KMS mendekripsi kunci data terenkripsi dan mengirimkan kunci data yang didekripsi ke Amazon EC2.
8. Amazon EC2 menggunakan kunci data teks biasa di perangkat keras Nitro untuk mengenkripsi disk ke volume. I/O Kunci data teks biasa tetap ada di memori selama volumenya dilampirkan pada instans.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara Amazon Elastic Block Store \(Amazon EBS\) menggunakan AWS KMS](#) dan [Contoh dua Amazon EC2](#) dalam Panduan Developer AWS Key Management Service

Bagaimana kunci KMS yang tidak dapat digunakan memengaruhi kunci data

Ketika kunci KMS menjadi tidak dapat digunakan, efeknya hampir seketika (tergantung pada konsistensi akhirnya). Status kunci dari perubahan kunci KMS untuk mencerminkan kondisi barunya, dan semua permintaan untuk menggunakan kunci KMS dalam operasi kriptografi gagal.

Saat Anda melakukan tindakan yang membuat kunci KMS tidak dapat digunakan, tidak akan ada efek langsung pada instans EC2 atau volume EBS yang dilampirkan. Amazon EC2 menggunakan kunci data, bukan kunci KMS, untuk mengenkripsi semua disk I/O saat volume dilampirkan ke instance.

Namun, saat volume EBS terenkripsi dicopot dari instans EC2, Amazon EBS menghapus kunci data dari perangkat keras Nitro. Pada saat volume EBS yang terenkripsi dilampirkan ke instans EC2, pelampiran akan gagal karena Amazon EBS tidak dapat menggunakan kunci KMS untuk mendekripsi kunci data terenkripsi dari volume tersebut. Untuk menggunakan volume EBS lagi, Anda harus membuat kunci KMS dapat digunakan lagi.

Tip

Jika Anda tidak lagi menginginkan akses ke data yang disimpan dalam volume EBS yang dienkripsi dengan kunci data yang dihasilkan dari kunci KMS yang ingin Anda buat agar tidak dapat digunakan, sebaiknya copot volume EBS dari instans EC2 sebelum Anda membuat kunci KMS tidak dapat digunakan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana kunci KMS yang tidak dapat digunakan memengaruhi kunci data](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Persyaratan untuk enkripsi Amazon EBS

Sebelum memulai, verifikasi bahwa persyaratan berikut dipenuhi.

Persyaratan

- [Tipe volume yang mendukung](#)
- [Tipe instans yang didukung](#)
- [Izin untuk pengguna](#)
- [Izin untuk instans](#)

Tipe volume yang mendukung

Enkripsi mendukung oleh semua tipe volume EBS. Anda dapat mengharapkan performa IOPS yang sama pada volume terenkripsi seperti pada volume yang tidak terenkripsi, dengan efek minimal pada latensi. Anda dapat mengakses volume terenkripsi dengan cara yang sama seperti Anda mengakses volume yang tidak terenkripsi. Enkripsi dan dekripsi ditangani secara transparan, dan tidak memerlukan tindakan tambahan dari Anda atau aplikasi Anda.

Tipe instans yang didukung

Enkripsi Amazon EBS tersedia di semua jenis instans [generasi saat ini](#) dan [generasi sebelumnya](#).

Izin untuk pengguna

Bila Anda menggunakan kunci KMS untuk enkripsi EBS, kebijakan kunci KMS memungkinkan setiap pengguna dengan akses ke AWS KMS tindakan yang diperlukan untuk menggunakan kunci KMS ini untuk mengenkripsi atau mendekripsi sumber daya EBS. Anda harus memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan berikut agar dapat menggunakan enkripsi EBS:

- `kms:CreateGrant`
- `kms:Decrypt`
- `kms:DescribeKey`
- `kms:GenerateDataKeyWithoutPlainText`
- `kms:ReEncrypt`

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:CreateGrant",
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/abcd1234-a123-456d-a12b-a123b4cd56ef"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Condition": {
            "Bool": {
                "kms:GrantIsForAWSResource": true
            }
        }
    ]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan akses ke AWS akun dan mengaktifkan kebijakan IAM](#) di bagian Kebijakan kunci default di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Izin untuk instans

Saat instans mencoba berinteraksi dengan AML, volume, atau snapshot terenkripsi, pemberian kunci KMS dikeluarkan untuk peran khusus identitas instans. Peran hanya identitas adalah peran IAM yang digunakan oleh instans untuk berinteraksi dengan enkripsi AMLs, volume, atau snapshot atas nama Anda.

Peran khusus identitas tidak perlu dibuat atau dihapus secara manual, dan tidak memiliki kebijakan yang terkait dengannya. Selain itu, Anda tidak dapat mengakses kredensial peran khusus identitas.

Note

Peran khusus identitas tidak digunakan oleh aplikasi pada instans Anda untuk mengakses sumber daya AWS KMS terenkripsi lainnya, seperti objek Amazon S3 atau tabel Dynamo DB. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan kredensial peran instans Amazon EC2, atau kredensial AWS lain yang telah Anda konfigurasi pada instans Anda.

Peran khusus identitas tunduk pada [kebijakan kontrol layanan \(SCPs\), dan kebijakan](#) kunci [KMS](#). Jika kunci SCP atau KMS menolak akses peran hanya identitas ke kunci KMS, Anda mungkin gagal meluncurkan instans EC2 dengan volume terenkripsi, atau menggunakan enkripsi atau snapshot. AMLs

Jika Anda membuat SCP atau kebijakan kunci yang menolak akses berdasarkan lokasi jaringan menggunakan `aws:SourceIp`, `aws:VpcSourceIp`, atau kunci kondisi `aws:SourceVpc` atau `aws:SourceVpc`, maka Anda harus memastikan bahwa pernyataan kebijakan ini tidak berlaku untuk peran khusus instance. Untuk contoh kebijakan, lihat [Contoh Kebijakan Perimeter Data](#).

Peran khusus identitas ARNs menggunakan format berikut:

```
arn:aws-partition:iam::account_id:role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Ketika pemberian kunci diberikan kepada sebuah instans, pemberian kunci tersebut dikeluarkan untuk sesi peran yang diasumsikan khusus untuk instans tersebut. ARN pengguna utama penerima menggunakan format berikut:

```
arn:aws-partition:sts::account_id:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/instance_id
```

Aktifkan enkripsi Amazon EBS secara default

Anda dapat mengonfigurasi AWS akun Anda untuk menerapkan enkripsi volume EBS baru dan salinan snapshot yang Anda buat. Misalnya, Amazon EBS mengenkripsi volume EBS yang dibuat saat Anda meluncurkan instans dan snapshot yang Anda salin dari snapshot yang tidak dienkripsi. Untuk contoh transisi dari sumber daya EBS tidak terenkripsi menjadi terenkripsi, lihat [Mengenkripsi sumber daya yang tidak terenkripsi](#).

Enkripsi secara default tidak berpengaruh pada volume atau snapshot EBS yang ada.

Pertimbangan-pertimbangan

- Enkripsi secara default adalah pengaturan khusus Wilayah. Jika Anda aktifkan untuk sebuah Wilayah, Anda tidak dapat menonaktifkannya untuk volume atau snapshot individual di Wilayah tersebut.
- Enkripsi Amazon EBS secara default didukung pada semua jenis instans [generasi saat ini](#) dan [generasi sebelumnya](#).
- Jika Anda menyalin snapshot dan mengenkripsinya ke kunci KMS baru, salinan lengkap (tidak inkremental) dibuat. Hal ini menyebabkan biaya penyimpanan tambahan.

Console

Untuk mengaktifkan enkripsi secara default untuk Wilayah

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Pada bilah navigasi, pilih Wilayah.
3. Dari panel navigasi, pilih Dasbor EC2.

4. Di sudut kanan atas halaman, pilih Atribut Akun, Perlindungan dan keamanan data.
5. Di bagian enkripsi EBS, pilih Kelola.
6. Pilih Aktifkan. Anda menyimpan Kunci yang dikelola AWS dengan alias yang `aws/ebs` dibuat atas nama Anda sebagai kunci enkripsi default, atau memilih kunci enkripsi terkelola pelanggan simetris.
7. Pilih Perbarui enkripsi EBS.

AWS CLI

Untuk melihat pengaturan enkripsi secara default

Gunakan perintah [get-ebs-encryption-by-default](#).

- Untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```
echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \  
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \  
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].  
[RegionName]" --output text);  
do  
    default=$(aws ec2 get-ebs-encryption-by-default --region $region --query  
"{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);  
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq  
'|.KmsKeyId');  
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";  
done
```

Untuk mengaktifkan enkripsi secara default

Gunakan perintah [enable-ebs-encryption-by-default](#).

- Untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```

echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].
[RegionName]" --output text);
do
    default=$(aws ec2 enable-ebs-encryption-by-default --region $region --query
"{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq
'.KmsKeyId');
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";
done

```

Untuk menonaktifkan enkripsi secara default

Gunakan perintah [disable-ebs-encryption-by-default](#).

- Untuk Wilayah tertentu

```
aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```

echo -e "Region      \t Encrypt \t Key"; \
echo -e "----- \t ----- \t -----" ; \
for region in $(aws ec2 describe-regions --region us-east-1 --query "Regions[*].
[RegionName]" --output text);
do
    default=$(aws ec2 disable-ebs-encryption-by-default --region $region --query
"{Encryption_By_Default:EbsEncryptionByDefault}" --output text);
    kms_key=$(aws ec2 get-ebs-default-kms-key-id --region $region | jq
'.KmsKeyId');
    echo -e "$region \t $default \t\t $kms_key";
done

```

PowerShell

Untuk melihat pengaturan enkripsi secara default

Gunakan [Get-EC2EbsEncryptionByDefault](#) cmdlet.

- Untuk Wilayah tertentu

```
Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```
(Get-EC2Region).RegionName |
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region                        = $_
      EC2EbsEncryptionByDefault = Get-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
      EC2EbsDefaultKmsKeyId      = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
  Format-Table -AutoSize
```

Untuk mengaktifkan enkripsi secara default

Gunakan [Enable-EC2EbsEncryptionByDefault](#) cmdlet.

- Untuk Wilayah tertentu

```
Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```
(Get-EC2Region).RegionName |
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region                        = $_
      EC2EbsEncryptionByDefault = Enable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
      EC2EbsDefaultKmsKeyId      = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
  Format-Table -AutoSize
```

Untuk menonaktifkan enkripsi secara default

Gunakan [Disable-EC2EbsEncryptionByDefault](#) cmdlet.

- Untuk Wilayah tertentu

```
Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region region
```

- Untuk semua Wilayah di akun Anda

```
(Get-EC2Region).RegionName |
  ForEach-Object {
    [PSCustomObject]@{
      Region = $_
      EC2EbsEncryptionByDefault = Disable-EC2EbsEncryptionByDefault -Region $_
      EC2EbsDefaultKmsKeyId = Get-EC2EbsDefaultKmsKeyId -Region $_
    } } |
  Format-Table -AutoSize
```

Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang terkait dengan snapshot yang ada atau volume terenkripsi. Namun, Anda dapat mengaitkan kunci KMS yang berbeda selama operasi salinan snapshot sehingga snapshot salinan yang dihasilkan dienkripsi oleh kunci KMS yang baru.

Enkripsi sumber daya EBS

Anda mengenkripsi volume EBS dengan mengaktifkan enkripsi, menggunakan [enkripsi secara default](#) atau dengan mengaktifkan enkripsi saat Anda membuat volume yang ingin Anda enkripsi.

Saat Anda mengenkripsi volume, Anda dapat menentukan kunci KMS enkripsi simetris untuk mengenkripsi volume. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, kunci KMS yang digunakan untuk enkripsi tergantung pada kondisi enkripsi snapshot sumber dan kepemilikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [tabel hasil enkripsi](#).

Note

Jika Anda menggunakan API atau AWS CLI untuk menentukan kunci KMS, ketahuilah bahwa AWS mengautentikasi kunci KMS secara asinkron. Jika Anda menentukan ID kunci KMS, suatu alias, atau ARN yang tidak valid, tindakan dapat muncul untuk diselesaikan, tetapi akhirnya akan gagal.

Anda tidak dapat mengubah kunci KMS yang terkait dengan snapshot atau volume yang ada. Namun, Anda dapat mengaitkan kunci KMS yang berbeda selama operasi salinan snapshot sehingga snapshot salinan yang dihasilkan dienkripsi oleh kunci KMS yang baru.

Enkripsi volume kosong pada saat pembuatan

Saat Anda membuat volume EBS baru yang kosong, Anda dapat mengenkripsinya dengan mengaktifkan enkripsi untuk operasi pembuatan volume tertentu. Jika Anda mengaktifkan enkripsi EBS secara default, volume akan dienkripsi secara otomatis menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS. Sebagai alternatif, Anda dapat menentukan kunci KMS enkripsi simetris yang berbeda untuk operasi pembuatan volume spesifik. Volume dienkripsi saat pertama kali tersedia, sehingga data Anda selalu aman. Untuk prosedur terperinci, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).

Secara default, kunci KMS yang Anda pilih saat membuat volume mengenkripsi snapshot yang Anda buat dari volume dan volume yang Anda pulihkan dari snapshot yang dienkripsi tersebut. Anda tidak dapat menghapus enkripsi dari volume atau snapshot terenkripsi, yang berarti bahwa volume yang dipulihkan dari snapshot terenkripsi, atau salinan snapshot terenkripsi, selalu dienkripsi.

Snapshot publik dari volume terenkripsi tidak didukung, tetapi Anda dapat berbagi snapshot terenkripsi dengan akun tertentu. Untuk petunjuk terperinci, lihat [Bagikan snapshot Amazon EBS dengan akun lain AWS](#).

Mengenkripsi sumber daya yang tidak terenkripsi

Anda tidak dapat langsung mengenkripsi volume atau snapshot yang tidak terenkripsi yang ada.

Untuk mengenkripsi volume yang tidak terenkripsi, buat snapshot dari volume itu, lalu gunakan snapshot untuk membuat volume terenkripsi baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat snapshot](#) dan [Membuat volume](#).

Untuk mengenkripsi snapshot yang tidak terenkripsi, buat salinan terenkripsi dari snapshot itu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot](#).

Jika Anda mengaktifkan akun Anda untuk enkripsi secara default, volume dan salinan snapshot yang dibuat dari snapshot yang tidak terenkripsi selalu dienkripsi. Jika tidak, Anda harus menentukan parameter enkripsi dalam permintaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Aktifkan enkripsi secara default](#).

Putar AWS KMS tombol yang digunakan untuk enkripsi Amazon EBS

Praktik terbaik kriptografi mencegah penggunaan ulang kunci enkripsi secara ekstensif.

Untuk membuat materi kriptografi baru untuk digunakan dengan enkripsi Amazon EBS, Anda dapat membuat kunci terkelola pelanggan baru, dan kemudian mengubah aplikasi Anda untuk menggunakan kunci KMS baru itu. Atau, Anda dapat mengaktifkan rotasi kunci otomatis untuk kunci terkelola pelanggan yang ada.

Saat Anda mengaktifkan rotasi kunci otomatis untuk kunci yang dikelola pelanggan, AWS KMS hasilkan materi kriptografi baru untuk kunci KMS setiap tahun. AWS KMS menyimpan semua versi sebelumnya dari materi kriptografi sehingga Anda dapat terus mendekripsi dan menggunakan volume dan snapshot yang sebelumnya dienkripsi dengan materi kunci KMS tersebut. AWS KMS tidak menghapus materi kunci yang diputar sampai Anda menghapus kunci KMS.

Saat Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan yang diputar untuk mengenkripsi volume atau snapshot baru, AWS KMS gunakan materi kunci (baru) saat ini. Saat Anda menggunakan kunci terkelola pelanggan yang diputar untuk mendekripsi volume atau snapshot, AWS KMS gunakan versi materi kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi itu. Jika volume atau snapshot dienkripsi dengan versi sebelumnya dari materi kriptografi, AWS KMS terus gunakan versi sebelumnya untuk mendekripsi itu. AWS KMS tidak mengenkripsi ulang volume atau snapshot yang sebelumnya dienkripsi untuk menggunakan materi kriptografi baru setelah rotasi kunci. Mereka tetap dienkripsi dengan bahan kriptografi yang awalnya dienkripsi. Anda dapat dengan aman menggunakan kunci terkelola pelanggan yang diputar dalam aplikasi dan AWS layanan tanpa perubahan kode.

Note

- Rotasi kunci otomatis hanya didukung untuk kunci yang dikelola pelanggan simetris dengan materi utama yang AWS KMS dibuat.
- AWS KMS secara otomatis berputar Kunci yang dikelola AWS setiap tahun. Anda tidak dapat mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi kunci untuk Kunci yang dikelola AWS.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Contoh enkripsi Amazon EBS

Saat Anda membuat sumber daya EBS terenkripsi, sumber daya tersebut dienkripsi dengan kunci KMS default akun Anda untuk enkripsi EBS kecuali Anda menentukan kunci yang dikelola pelanggan yang berbeda dalam parameter pembuatan volume atau pemetaan perangkat blok untuk AMI atau instans.


Contoh berikut ini menggambarkan cara mengelola status enkripsi volume dan snapshot Anda. Untuk daftar lengkap kasus enkripsi, lihat [tabel hasil enkripsi](#).

Contoh

- [Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi \(enkripsi secara default tidak diaktifkan\)](#)
- [Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi \(enkripsi secara default diaktifkan\)](#)
- [Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi \(enkripsi secara default tidak diaktifkan\)](#)
- [Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi \(enkripsi secara default tidak diaktifkan\)](#)
- [Mengenkripsi ulang volume yang dienkripsi](#)
- [Mengenkripsi ulang snapshot yang dienkripsi](#)
- [Memigrasikan data antara volume terenkripsi dan tidak terenkripsi](#)
- [Hasil enkripsi](#)

Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)

Tanpa enkripsi yang diaktifkan secara default, volume yang dipulihkan dari snapshot yang tidak dienkripsi tidak akan dienkripsi secara default. Namun, Anda dapat mengenkripsi volume yang dihasilkan dengan mengatur `Encrypted` dan, secara opsional, `KmsKeyId` parameter. Diagram berikut menggambarkan prosesnya.




Jika Anda meninggalkan parameter `KmsKeyId`, volume yang dihasilkan dienkripsi menggunakan kunci KMS default Anda untuk enkripsi EBS. Anda harus menentukan ID kunci KMS untuk mengenkripsi volume ke kunci KMS yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).

Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default diaktifkan)

Jika Anda telah mengaktifkan enkripsi secara default, enkripsi wajib dilakukan untuk volume yang dipulihkan dari snapshot yang tidak terenkripsi, dan tidak ada parameter enkripsi yang diperlukan agar kunci KMS default Anda dapat digunakan. Diagram berikut menunjukkan kasus default sederhana ini:




Jika Anda ingin mengenkripsi volume yang dipulihkan ke kunci enkripsi yang dikelola pelanggan simetris, Anda harus menyediakan `Encrypted` dan `KmsKeyId` parameter seperti ditunjukkan dalam [Mengembalikan volume yang tidak terenkripsi \(enkripsi secara default tidak diaktifkan\)](#).

Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)

Tanpa enkripsi yang diaktifkan secara default, salinan snapshot yang tidak dienkripsi tidak akan dienkripsi secara default. Namun, Anda dapat mengenkripsi snapshot yang dihasilkan dengan mengatur parameter `Encrypted` dan, secara opsional, parameter `KmsKeyId`. Jika Anda menghilangkan `KmsKeyId`, snapshot yang dihasilkan dienkripsi oleh kunci KMS default Anda. Anda harus menentukan ID kunci KMS untuk mengenkripsi volume ke kunci KMS enkripsi simetris yang berbeda.


Diagram berikut menggambarkan prosesnya.



Anda dapat mengenkripsi volume EBS dengan menyalin snapshot yang tidak dienkripsi ke snapshot yang dienkripsi, lalu membuat volume dari snapshot yang dienkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot Amazon EBS](#).

Menyalin snapshot yang tidak terenkripsi (enkripsi secara default tidak diaktifkan)


Ketika Anda telah mengaktifkan enkripsi secara default, enkripsi diwajibkan untuk salinan snapshot yang tidak dienkripsi, dan tidak ada parameter enkripsi yang diperlukan jika kunci KMS default Anda digunakan. Diagram berikut menggambarkan kasus default ini:



Mengenkripsi ulang volume yang dienkripsi

Saat tindakan `CreateVolume` beroperasi pada snapshot terenkripsi, Anda memiliki opsi mengenkripsi ulang kunci KMS yang berbeda. Diagram berikut menggambarkan prosesnya. Dalam contoh ini, Anda memiliki dua kunci KMS, kunci KMS A dan kunci KMS B. Snapshot sumber dienkripsi oleh kunci KMS A. Selama pembuatan volume, dengan ID kunci KMS dari kunci KMS B


ditentukan sebagai parameter, data sumber adalah didekripsi secara otomatis, kemudian dienkrpsi ulang dengan kunci KMS B.



Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).

Mengenkrpsi ulang snapshot yang dienkrpsi

Kemampuan untuk mengenkrpsi snapshot selama penyalinan memungkinkan Anda menerapkan kunci KMS enkripsi simetris baru ke snapshot yang sudah terenkrpsi yang Anda miliki. Volume yang dipulihkan dari salinan hasil hanya dapat diakses menggunakan kunci KMS baru. Diagram berikut menggambarkan prosesnya. Dalam contoh ini, Anda memiliki dua kunci KMS, kunci KMS A dan kunci KMS B. Snapshot sumber dienkrpsi oleh kunci KMS A. Selama penyalinan, dengan ID kunci KMS dari kunci KMS B ditentukan sebagai parameter, data sumber secara otomatis dienkrpsi ulang dengan kunci KMS B.



Dalam skenario terkait, Anda dapat memilih untuk menerapkan parameter enkripsi baru ke salinan snapshot yang telah dibagikan dengan Anda. Secara default, salinan tersebut dienkrpsi dengan kunci KMS yang dibagikan oleh pemilik snapshot. Namun, sebaiknya buat salinan snapshot yang dibagikan menggunakan kunci KMS lain yang Anda kontrol. Hal ini melindungi akses Anda ke volume

jika kunci KMS awal terancam, atau jika pemilik mencabut kunci KMS karena alasan apa pun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi dan penyalinan snapshot](#).

Memigrasikan data antara volume terenkripsi dan tidak terenkripsi

Saat Anda memiliki akses ke volume terenkripsi dan tidak terenkripsi, Anda dapat dengan bebas mentransfer data di antara keduanya. EC2 menjalankan operasi enkripsi dan dekripsi secara transparan.

Instans Linux

Misalnya, gunakan perintah `rsync` untuk menyalin data. Dalam perintah berikut, data sumber terletak di `/mnt/source` dan volume tujuan dipasang pada `/mnt/destination`.

```
[ec2-user ~]$ sudo rsync -avh --progress /mnt/source/ /mnt/destination/
```

Instans Windows

Misalnya, gunakan perintah `robocopy` untuk menyalin data. Dalam perintah berikut, data sumber terletak di `D:\` dan volume tujuan dipasang pada `E:\`.

```
PS C:\> robocopy D:\sourcefolder E:\destinationfolder /e /copyall /eta
```

Kami menyarankan untuk menyalin dari folder, daripada seluruh volume, untuk menghindari potensi masalah dari folder tersembunyi.

Hasil enkripsi

Tabel berikut menjelaskan hasil enkripsi untuk setiap kombinasi pengaturan yang memungkinkan.

Apakah enkripsi diaktifkan?	Apakah enkripsi secara default diaktifkan?	Sumber volume	Default (tidak ada kunci dikelola pelanggan yang ditentukan)	Kustom (kunci dikelola pelanggan ditentukan)
Tidak	Tidak	Volume (kosong) baru	Tidak terenkripsi	T/A

Apakah enkripsi diaktifkan?	Apakah enkripsi secara default diaktifkan?	Sumber volume	Default (tidak ada kunci dikelola pelanggan yang ditentukan)	Kustom (kunci dikelola pelanggan ditentukan)
Tidak	Tidak	Snapshot tidak terenkripsi yang Anda miliki	Tidak terenkripsi	
Tidak	Tidak	Snapshot terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi dengan kunci yang sama	
Tidak	Tidak	Snapshot yang tidak terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Tidak terenkripsi	
Tidak	Tidak	Snapshot terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan*	
Ya	Tidak	Volume baru	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Ya	Tidak	Snapshot tidak terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	Dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan yang ditentukan**
Ya	Tidak	Snapshot terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi dengan kunci yang sama	

Apakah enkripsi diaktifkan?	Apakah enkripsi secara default diaktifkan?	Sumber volume	Default (tidak ada kunci dikelola pelanggan yang ditentukan)	Kustom (kunci dikelola pelanggan ditentukan)
Ya	Tidak	Snapshot yang tidak terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Ya	Tidak	Snapshot terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Tidak	Ya	Volume (kosong) baru	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Tidak	Ya	Snapshot tidak terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Tidak	Ya	Snapshot terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi dengan kunci yang sama	
Tidak	Ya	Snapshot yang tidak terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	

Apakah enkripsi diaktifkan?	Apakah enkripsi secara default diaktifkan?	Sumber volume	Default (tidak ada kunci dikelola pelanggan yang ditentukan)	Kustom (kunci dikelola pelanggan ditentukan)
Tidak	Ya	Snapshot terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	Dienkripsi oleh kunci yang dikelola pelanggan yang ditentukan
Ya	Ya	Volume baru	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Ya	Ya	Snapshot tidak terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Ya	Ya	Snapshot terenkripsi yang Anda miliki	Dienkripsi dengan kunci yang sama	
Ya	Ya	Snapshot yang tidak terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	
Ya	Ya	Snapshot terenkripsi yang dibagikan dengan Anda	Dienkripsi secara default dengan kunci yang dikelola pelanggan	

* Ini adalah kunci terkelola pelanggan default yang digunakan untuk enkripsi EBS untuk AWS akun dan Wilayah. Secara default, ini adalah unik Kunci yang dikelola AWS untuk EBS, atau Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan.

** Ini adalah kunci yang dikelola pelanggan yang ditentukan untuk volume saat waktu peluncuran. Kunci yang dikelola pelanggan ini digunakan sebagai pengganti kunci terkelola pelanggan default untuk AWS akun dan Wilayah.

Performa volume Amazon EBS

Beberapa faktor, termasuk I/O karakteristik dan konfigurasi instans dan volume Anda, dapat memengaruhi kinerja Amazon EBS. Jika Anda mengikuti panduan di halaman detail produk Amazon EBS dan Amazon EC2 kami, Anda biasanya akan mencapai kinerja yang baik. Namun, ada beberapa kasus di mana Anda mungkin perlu melakukan beberapa penyetelan untuk mencapai kinerja puncak. Kami merekomendasikan Anda untuk menyesuaikan performa dengan informasi dari beban kerja Anda yang sebenarnya, selain tolok ukur, untuk menentukan konfigurasi optimal Anda. Setelah Anda mempelajari dasar-dasar bekerja dengan volume EBS, ada baiknya Anda melihat I/O kinerja yang Anda butuhkan dan opsi Anda untuk meningkatkan kinerja Amazon EBS untuk memenuhi persyaratan tersebut.

AWS pembaruan kinerja tipe volume EBS mungkin tidak langsung berpengaruh pada volume Anda yang ada. Untuk melihat performa penuh pada volume yang lebih lama, Anda mungkin harus melakukan tindakan `ModifyVolume` terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ubah volume Amazon EBS menggunakan operasi Volume Elastis](#).

Daftar Isi

- [Kiat performa Amazon EBS](#)
- [Pengoptimalan Amazon EBS](#)
- [Inisialisasi volume Amazon EBS](#)
- [Pembobotan bandwidth instance yang dapat dikonfigurasi](#)
- [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#)
- [Konfigurasi Amazon EBS dan RAID](#)
- [Benchmark volume Amazon EBS](#)

Kiat performa Amazon EBS

Kiat ini menunjukkan praktik terbaik untuk mendapatkan performa optimal dari volume EBS Anda dalam berbagai skenario pengguna.

Gunakan instans yang dioptimalkan EBS

Pada instans tanpa dukungan untuk throughput yang dioptimalkan EBS, lalu lintas jaringan dapat bersaing dengan lalu lintas di antara instans dan volume EBS; pada instans yang dioptimalkan

EBS, dua jenis lalu lintas itu akan dipisahkan. Beberapa konfigurasi instans yang dioptimalkan EBS memerlukan biaya tambahan (seperti C3, R3, dan M3), sementara instans lain yang selalu dioptimalkan EBS tidak memerlukan biaya tambahan (seperti M4, C4, C5, dan D2). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengoptimalan Amazon EBS](#).

Konfigurasi bandwidth instance

Untuk jenis instans yang didukung, Anda dapat mengonfigurasi pembobotan bandwidth instans untuk meningkatkan bandwidth Amazon EBS sebesar 25 persen menggunakan pembobotan `ebs-1 bandwidth`. Fitur ini memungkinkan Anda mengoptimalkan alokasi sumber daya jaringan instans antara jaringan EBS dan VPC, yang berpotensi meningkatkan kinerja EBS untuk beban kerja intensif I/O. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pembobotan bandwidth instance yang dapat dikonfigurasi](#).

Memahami cara menghitung performa

Saat Anda mengukur performa volume EBS, penting untuk memahami unit pengukuran yang terlibat dan cara performa dihitung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#).

Memahami beban kerja Anda

Ada hubungan antara kinerja maksimum volume EBS Anda, ukuran dan jumlah I/O operasi, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tindakan. Masing-masing faktor ini (performa, I/O, dan latensi) memengaruhi yang lain, dan aplikasi yang berbeda bersifat lebih sensitif terhadap satu faktor atau yang lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Benchmark volume Amazon EBS](#).

Waspada penalti performa saat menginisialisasi volume dari snapshot

Terdapat peningkatan latensi yang signifikan saat Anda pertama kali mengakses setiap blok data pada volume EBS baru yang dibuat dari snapshot. Anda dapat menghindari lonjakan performa ini menggunakan salah satu opsi berikut:

- Akses setiap blok sebelum memasukkan volume ke dalam produksi. Proses ini disebut menginisialisasi (sebelumnya dikenal sebagai pra-pemanasan). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan](#).
- Mengaktifkan pemulihan snapshot cepat pada snapshot untuk memastikan bahwa volume EBS yang dibuat sepenuhnya diinisialisasi pada saat pembuatan dan secara instan menyampaikan semua performa yang diberikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#).

Faktor yang dapat menurunkan performa HDD

Saat Anda membuat snapshot dari volume HDD Throughput Dioptimalkan (st1) atau Cold HDD (sc1), performa dapat menurun sejauh nilai acuan volume saat snapshot sedang berlangsung. Perilaku ini khusus untuk tipe volume ini. Faktor lain yang dapat membatasi kinerja termasuk mendorong lebih banyak throughput daripada yang dapat didukung oleh instans, penalti kinerja yang dihadapi saat menginisialisasi volume yang dibuat dari snapshot, dan jumlah berlebihan kecil, acak I/O pada volume. Untuk informasi selengkapnya tentang penghitungan throughput untuk volume HDD, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#).

Kinerja Anda juga dapat terpengaruh jika aplikasi Anda tidak cukup I/O requests. This can be monitored by looking at your volume's queue length and I/O size. The queue length is the number of pending I/O requests from your application to your volume. For maximum consistency, HDD-backed volumes must maintain a queue length (rounded to the nearest whole number) of 4 or more when performing 1 MiB sequential I/O mengirim. Untuk informasi selengkapnya tentang memastikan kinerja volume yang konsisten, lihat [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#)

Tingkatkan read-ahead untuk throughput tinggi, beban kerja read-heavy pada dan (hanya instance Linux) **st1** **sc1**

Beberapa beban kerja adalah read-heavy dan mengakses perangkat blok melalui cache halaman sistem operasi (misalnya, dari sistem file). Dalam hal ini, untuk mencapai throughput maksimal, kami sarankan Anda mengonfigurasi pengaturan read-ahead menjadi 1 MiB. Ini adalah per-block-device pengaturan yang seharusnya hanya diterapkan pada volume HDD Anda.

Guna memeriksa nilai read-ahead saat ini untuk perangkat blok Anda, gunakan perintah berikut:

```
$ sudo blockdev --report /dev/<device>
```

Informasi perangkat blok dikembalikan dalam format berikut:

R0	RA	SSZ	BSZ	StartSec	Size	Device
rw	256	512	4096	4096	8587820544	/dev/<device>

Perangkat yang ditampilkan melaporkan nilai read-ahead sebesar 256 (default). Kalikan angka ini dengan ukuran sektor (512 bita) untuk mendapatkan ukuran buffer read-ahead, yang dalam hal ini adalah 128 KiB. Untuk mengatur nilai buffer ke 1 MiB, gunakan perintah berikut:

```
$ sudo blockdev --setra 2048 /dev/<device>
```

Pastikan bahwa pengaturan read-ahead sekarang menampilkan 2.048 dengan menjalankan kembali perintah pertama.

Hanya gunakan pengaturan ini ketika beban kerja Anda terdiri dari besar, berurutan I/Os. If it consists mostly of small, random I/Os, this setting will actually degrade your performance. In general, if your workload consists mostly of small or random I/Os, Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan volume SSD Tujuan Umum (gp2 dan gp3) daripada volume st1 atau sc1.

Gunakan kernel Linux modern (hanya instance Linux)

Gunakan kernel Linux modern dengan dukungan untuk deskriptor tidak langsung. Setiap kernel 3.8 Linux dan di atasnya memiliki dukungan ini, serta setiap instans EC2 generasi saat ini. Jika I/O ukuran rata-rata Anda berada pada atau mendekati 44 KiB, Anda mungkin menggunakan instance atau kernel tanpa dukungan untuk deskriptor tidak langsung. Untuk informasi tentang menurunkan I/O ukuran rata-rata dari CloudWatch metrik Amazon, lihat. [I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS](#)

Untuk mencapai throughput maksimal pada volume st1 atau sc1, kami sarankan untuk menerapkan nilai 256 pada parameter `xen_blkfront.max` (untuk versi kernel Linux di bawah 4.6) atau parameter `xen_blkfront.max_indirect_segments` (untuk versi kernel Linux 4.6 dan yang lebih tinggi). Parameter yang sesuai dapat diatur di baris perintah boot OS Anda.

Misalnya, di dalam AMI Amazon Linux dengan kernel sebelumnya, Anda dapat menambahkannya ke akhir baris kernel di konfigurasi GRUB yang ditemukan di `/boot/grub/menu.lst`:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.4.5-15.26.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=ttyS0  
xen_blkfront.max=256
```

Untuk kernel berikutnya, perintah akan serupa dengan yang berikut ini:

```
kernel /boot/vmlinuz-4.9.20-11.31.amzn1.x86_64 root=LABEL=/ console=tty1 console=ttyS0  
xen_blkfront.max_indirect_segments=256
```

Boot ulang instans Anda agar pengaturan ini berfungsi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi GRUB untuk AMIs paravirtual](#). Distribusi Linux lainnya, terutama yang tidak menggunakan GRUB boot loader, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda untuk menyesuaikan parameter kernel.

Untuk informasi selengkapnya tentang I/O karakteristik EBS, lihat [Amazon EBS: Designing for Performance re](#): Invent presentasi tentang topik ini.

Gunakan RAID 0 untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya instans

Beberapa tipe instans dapat mendorong lebih banyak I/O throughput daripada yang dapat Anda berikan untuk satu volume EBS. Anda dapat menggabungkan beberapa volume dalam konfigurasi RAID 0 untuk menggunakan bandwidth yang tersedia untuk instans ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi Amazon EBS dan RAID](#).

Pantau kinerja volume Amazon EBS

Anda dapat memantau dan menganalisis kinerja volume Amazon EBS Anda menggunakan Amazon CloudWatch, pemeriksaan status, dan statistik kinerja terperinci EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS](#) dan [Amazon EBS statistik kinerja terperinci](#).

Pengoptimalan Amazon EBS

Instans Amazon EBS yang dioptimalkan menggunakan tumpukan konfigurasi yang dioptimalkan dan menyediakan kapasitas tambahan khusus untuk Amazon EBS I/O. This optimization provides the best performance for your EBS volumes by minimizing contention between Amazon EBS I/O dan lalu lintas lainnya dari instans Anda.

Instans yang dioptimalkan EBS memberikan bandwidth khusus untuk Amazon EBS. Saat dilampirkan ke instance yang dioptimalkan EBS:

- **io2Volume Block Express** dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi I/O 16KiB. **io2 Volume Block Express** juga memberikan latensi outlier yang lebih baik dibandingkan dengan volume Tujuan Umum, mengurangi frekuensi I/Os melebihi 800 mikrodetik lebih dari 10 kali. **io1** dan **io2** volume dirancang untuk memberikan setidaknya 90% dari kinerja IOPS yang disediakan 99,9% dari waktu pada tahun tertentu.
- **gp2** dan **gp3** volume dirancang untuk memberikan setidaknya 90% dari kinerja IOPS yang disediakan 99% dari waktu pada tahun tertentu.
- **st1** dan **sc1** volume memberikan setidaknya 90% dari kinerja throughput yang diharapkan 99% dari waktu pada tahun tertentu.

Periode yang tidak sesuai didistribusikan kurang lebih secara seragam, yang menargetkan 99% dari total throughput yang diharapkan setiap jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#).

I/O Ukuran beban kerja Anda akan memengaruhi latensi rata-rata yang diamati karena latensi meningkat dengan ukuran yang lebih besar. I/O Misalnya, volume `io2 Block Express` dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi I/O 16KiB.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Instans Amazon EBS yang dioptimalkan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

Inisialisasi volume Amazon EBS

Saat Anda membuat volume Amazon EBS, baik dari snapshot EBS atau dari volume EBS lain (salinan volume), blok data harus ditulis ke volume sebelum Anda dapat mengaksesnya. Untuk volume yang dibuat dari snapshot, blok data harus diunduh dari Amazon S3 ke volume baru. Untuk salinan volume, blok data harus disalin dari volume sumber ke salinan volume. Proses ini disebut inisialisasi volume. Selama waktu ini, volume yang diinisialisasi mungkin mengalami peningkatan I/O latensi dan penurunan kinerja. Kinerja volume penuh dicapai hanya setelah semua blok penyimpanan telah diunduh dan ditulis ke volume.

Note

Volume kosong memberikan kinerja maksimumnya segera setelah pembuatan dan tidak memerlukan inisialisasi.

Tingkat inisialisasi volume default berfluktuasi selama proses inisialisasi, yang dapat membuat waktu penyelesaian tidak dapat diprediksi. Untuk meminimalkan dampak kinerja yang terkait dengan inisialisasi volume, Anda dapat menggunakan opsi berikut:

Note

Tingkat inisialisasi volume dan pemulihan snapshot cepat tidak didukung untuk salinan volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi salinan volume](#).

Topik

- [Menggunakan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume](#)
- [Gunakan snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat](#)
- [Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan](#)
- [Pantau status inisialisasi volume Amazon EBS](#)

Menggunakan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume

Saat membuat volume Amazon EBS dari snapshot, Anda dapat secara opsional menentukan Rasio Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume (laju inisialisasi volume) yang berkisar antara 100 hingga 300 MiB/s. Jika Anda menentukan tingkat inisialisasi volume, blok snapshot diunduh dari Amazon S3 dan ditulis ke volume pada tingkat yang ditentukan setelah pembuatan. Ini memungkinkan Anda untuk membuat volume yang sepenuhnya diinisialisasi dan berkinerja penuh dalam jumlah waktu yang dapat diprediksi.

Menggunakan tingkat inisialisasi volume sangat berguna ketika Anda membuat beberapa volume secara bersamaan dan Anda membutuhkan semuanya untuk diinisialisasi dalam jumlah waktu yang dapat diprediksi.

Note

Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume didukung dengan semua jenis volume Amazon EBS, dan semua jenis instans Amazon EC2, termasuk instans Amazon EC2 Mac.

Anda dapat menentukan tingkat inisialisasi volume:

- Untuk permintaan pembuatan volume individual
- Untuk pemetaan perangkat blok volume EBS dalam permintaan peluncuran instance
- Untuk pemetaan perangkat blok volume EBS di templat peluncuran
- Untuk volume EBS yang dibuat oleh tugas penggantian volume root
- Untuk volume EBS di kluster Amazon EKS (dibuat oleh EBS CSI Driver) dan cluster Amazon ECS

Topik

- [Cara kerjanya](#)

- [Pertimbangan-pertimbangan](#)
- [Kuota](#)
- [Penagihan](#)

Cara kerjanya

Saat Anda membuat volume dengan tingkat inisialisasi volume, blok snapshot diunduh dari Amazon S3 ke volume pada tingkat yang Anda tentukan.

Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menginisialisasi volume tergantung pada hal berikut:

- Ukuran data snapshot, bukan ukuran volume yang dibuat.

Tip

Untuk menemukan ukuran data snapshot, periksa `FullSnapshotSizeInBytes` bidang di output [perintah deskripsikan snapshots](#), atau bidang Ukuran snapshot penuh di konsol.

- Tingkat inisialisasi volume yang Anda tentukan

Misalnya, jika Anda membuat volume 20 GiB menggunakan snapshot yang memiliki 10 GiB data, dan Anda menentukan tingkat inisialisasi volume 300 = 34,1 detik). MiB/s, the volume will be fully initialized in approximately 34.1 seconds (10 GiB / 300 MiB/s). Demikian pula, jika Anda membuat 10 volume dengan snapshot dan laju inisialisasi volume yang sama secara bersamaan, semua 10 volume akan sepenuhnya diinisialisasi dalam 34,1 detik.

Pertimbangan-pertimbangan

- Anda dapat menentukan tingkat inisialisasi volume antara 100 dan 300 MiB/s.
- Saat Anda menentukan tingkat inisialisasi volume, biaya dan waktu penyelesaian didasarkan pada ukuran data snapshot (bukan ukuran volume) dan tingkat yang Anda tentukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Penagihan](#).
- Amazon EBS memberikan tingkat rata-rata yang berada dalam 10 persen dari tingkat inisialisasi volume yang Anda tentukan untuk 99 persen dari waktu.
- Jika Anda menentukan tingkat inisialisasi volume dan menggunakan snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, Amazon EBS menggunakan laju yang ditentukan, bukan

pemulihan snapshot cepat. Untuk menggunakan pemulihan snapshot cepat, jangan tentukan tingkat inisialisasi volume.

- [Jika Amazon EBS tidak dapat menginisialisasi volume pada tingkat inisialisasi volume yang ditentukan karena kendala kapasitas atau karena Anda telah melebihi kuota, permintaan gagal.](#)
- Anda tidak dapat menentukan tingkat inisialisasi volume untuk volume yang dibuat pada AWS Outposts, atau di Local Zones atau Wavelength Zones.

Kuota

Ada batas 5.000 MiB/s pada tingkat inisialisasi volume kumulatif yang dapat Anda minta di seluruh permintaan pembuatan volume bersamaan. Misalnya, Anda dapat membuat 50 permintaan pembuatan volume bersamaan dengan tingkat 100 MiB/s (50 permintaan simultan * 100 MiB/s tingkat), atau 25 permintaan bersamaan dengan tingkat 200 MiB/s (25 permintaan simultan * 200 tingkat). MiB/s Batas ini berlaku berdasarkan per Wilayah. Jika permintaan melebihi batas ini, itu gagal. Tunggu beberapa permintaan yang sedang berlangsung selesai atau minta kenaikan kuota. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kuota untuk Amazon EBS](#).

Penagihan

Saat Anda membuat volume dengan tingkat inisialisasi volume, Anda dikenakan tarif per GiB data snapshot, per MiB dari tingkat inisialisasi yang ditentukan. Tarifnya bervariasi menurut Wilayah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

Anda dikenakan biaya berdasarkan ukuran data snapshot, bukan ukuran volume. Misalnya, jika Anda membuat snapshot dari volume yang berukuran 100 GiB, tetapi hanya memiliki 50 GiB data, snapshot memiliki ukuran volume 100 GiB, tetapi ukuran data snapshot adalah 50 GiB. Jika Anda menggunakan snapshot tersebut untuk membuat volume dan menentukan tingkat inisialisasi volume, biaya Anda didasarkan pada 50 GiB data snapshot.

Tip

Untuk menemukan ukuran data snapshot, periksa `FullSnapshotSizeInBytes` bidang di output [perintah deskripsikan snapshots](#), atau bidang Ukuran snapshot penuh di konsol.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{rate for Region} \times \text{snapshot data size} \times \text{volume initialization rate}$$

Anda ditagih jumlah penuh segera setelah volume memasuki active negara bagian. Permintaan yang gagal tidak ditagih.

Jika Anda menghapus volume sebelum inisialisasi volume selesai, Anda masih ditagih untuk tingkat inisialisasi volume yang diminta.

Gunakan snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat

Jika Anda membuat volume dari snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, volume sepenuhnya diinisialisasi saat pembuatan dan segera memberikan kinerja penuhnya. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan pemulihan snapshot cepat, lihat [Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#).

Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan

Anda dapat menginisialisasi volume Amazon EBS secara manual setelah pembuatan untuk membantu meminimalkan dampak kinerja inisialisasi volume.

Anda dapat menggunakan prosedur berikut untuk menginisialisasi volume Amazon EBS secara manual setelah pembuatan.

Important

Saat menginisialisasi volume SSD IOPS yang Tersedia yang dibuat dari snapshot, performa volume dapat turun di bawah 50 persen dari tingkat yang diharapkan, yang menyebabkan volume menampilkan status warning dalam pemeriksaan status Performa I/O. Hal ini wajar, dan Anda dapat mengabaikan status warning pada volume SSD IOPS yang Tersedia saat Anda menginisiasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemeriksaan status volume Amazon EBS](#).

Instans Linux

Untuk menginisialisasi volume yang dibuat dari snapshot di Linux

1. Lampirkan volume yang baru dipulihkan ke instans Linux Anda.
2. Gunakan perintah `lsblk` untuk mencantumkan perangkat blok pada instans Anda.

```
$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
xvdf	202:80	0	30G	0	disk	
xvda1	202:1	0	8G	0	disk	/

Di sini Anda dapat melihat volume baru, `/dev/xvdf`, terlampir, tetapi tidak terpasang (karena tidak ada jalur yang tercantum di bawah kolom MOUNTPOINT).

- Gunakan utilitas `dd` atau `fio` untuk membaca semua blok pada perangkat. Perintah `dd` diinstal secara default pada sistem Linux, tetapi `fio` jauh lebih cepat karena memungkinkan pembacaan multialur.

Note

Langkah ini dapat memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, bergantung pada bandwidth instans EC2, IOPS yang disediakan untuk volume, dan ukuran volume.

[`dd`] Parameter `if` (file input) harus diatur ke drive yang ingin Anda inisialisasi. Parameter `of` (file output) parameter harus diatur ke perangkat virtual null Linux, `/dev/null`. Parameter `bs` menetapkan ukuran blok operasi baca; untuk performa yang optimal, harus diatur menjadi 1 MB.

Important

Penggunaan yang salah `dd` dapat dengan mudah menghancurkan data volume. Pastikan untuk mengikuti perintah contoh di bawah ini dengan tepat. Hanya parameter `if=/dev/xvdf` akan bervariasi tergantung pada nama perangkat yang Anda baca.

```
$ sudo dd if=/dev/xvdf of=/dev/null bs=1M
```

[`fio`] Jika Anda memiliki `fio` yang diinstal di sistem Anda, gunakan perintah berikut untuk menginisialisasi volume Anda. Parameter `--filename` (file input) harus diatur ke drive yang ingin Anda inisialisasi.

```
$ sudo fio --filename=/dev/xvdf --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --ioengine=libaio --direct=1 --name=volume-initialize
```

Untuk menginstal `fio` di Amazon Linux, gunakan perintah berikut:

```
sudo yum install -y fio
```

Untuk menginstal fio di Ubuntu, gunakan perintah berikut:

```
sudo apt-get install -y fio
```

Setelah operasi selesai, Anda akan melihat laporan operasi yang sudah dibaca. Volume Anda sekarang siap digunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

Instans Windows

Sebelum menggunakan alat, kumpulkan informasi lebih jelas tentang disk pada sistem Anda sebagai berikut:

Untuk mengumpulkan informasi tentang disk sistem

1. Gunakan perintah `wmic` untuk mencantumkan disk yang tersedia di sistem Anda:

```
wmic diskdrive get size,deviceid
```

Berikut ini adalah output contoh:

DeviceID	Size
\\.\PHYSICALDRIVE2	80517265920
\\.\PHYSICALDRIVE1	80517265920
\\.\PHYSICALDRIVE0	128849011200
\\.\PHYSICALDRIVE3	107372805120

2. Identifikasi disk untuk menginisialisasi menggunakan `dd` atau `fio`. Drive C : berada di `\\.\PHYSICALDRIVE0`. Anda dapat menggunakan utilitas `diskmgmt.msc` untuk membandingkan huruf drive dengan nomor drive disk jika Anda tidak yakin nomor drive mana yang harus digunakan.

Use the dd utility

Selesaikan prosedur berikut untuk memasang dan menggunakan `dd` untuk menginisialisasi volume.

Pertimbangan penting

- Langkah ini dapat memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam, bergantung pada bandwidth instans EC2, IOPS yang disediakan untuk volume, dan ukuran volume.
- Penggunaan dd yang salah dapat dengan mudah menghancurkan data volume. Pastikan untuk mengikuti prosedur ini secara tepat.

Untuk menginstal dd untuk Windows

dd untuk program Windows memberikan pengalaman yang serupa dengan program dd yang umumnya tersedia untuk sistem Linux dan Unix, dan memungkinkan menginisialisasi volume Amazon EBS yang dibuat dari snapshot. Versi beta yang paling terbaru mendukung perangkat virtual `/dev/null`. Jika Anda menginstal versi sebelumnya, Anda dapat menggunakan perangkat virtual `null` sebagai gantinya. Dokumentasi lengkap tersedia di <http://www.chrysocome.net/dd>.

1. Unduh versi biner yang paling terbaru dari dd untuk Windows dari <http://www.chrysocome.net/dd>.
2. (Opsional) Buat folder untuk utilitas baris perintah yang mudah ditemukan dan diingat, seperti `C:\bin`. Jika Anda sudah memiliki folder khusus untuk baris perintah, Anda dapat menggunakan folder tersebut pada langkah berikut.
3. Buka paket biner dan salin file `dd.exe` ke folder utilitas baris perintah (misalnya, `C:\bin`).
4. Tambahkan baris perintah folder ke variabel lingkungan Jalur Anda sehingga Anda dapat menjalankan program di folder tersebut dari mana saja.
 - a. Pilih Mulai, buka menu konteks (klik kanan) untuk Komputer, lalu pilih Properti.
 - b. Pilih Pengaturan sistem lanjutan, Variabel Lingkungan.
 - c. Untuk Variabel Sistem, pilih variabel Jalur dan pilih Edit.
 - d. Untuk Nilai variabel, tambahkan titik koma dan lokasi folder utilitas baris perintah (`;%C:\bin\`) ke akhir nilai yang ada.
 - e. Pilih OK untuk menutup jendela Edit Variabel Sistem.
5. Buka jendela prompt perintah baru. Langkah sebelumnya tidak memperbarui variabel lingkungan di jendela prompt perintah Anda saat ini. Jendela perintah yang Anda buka sekarang setelah menyelesaikan langkah sebelumnya diperbarui.

Untuk menginisialisasi suatu volume menggunakan dd untuk Windows

Jalankan perintah berikut untuk membaca semua blok pada perangkat yang ditentukan (dan mengirim output ke perangkat virtual `/dev/null`). Perintah ini menginisialisasi data yang ada secara aman.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=/dev/null bs=1M --progress --size
```

Anda mungkin mendapatkan kesalahan jika `dd` mencoba membaca di luar akhir volume. Anda dapat mengabaikan kesalahan ini dengan aman.

Jika Anda menggunakan versi sebelumnya dari perintah `dd`, perintah tidak mendukung perangkat `/dev/null`. Sebaliknya, Anda dapat menggunakan perangkat `nul` seperti berikut.

```
dd if=\\.\PHYSICALDRIVEn of=nul bs=1M --progress --size
```

Use the fio utility

Selesaikan prosedur berikut untuk memasang dan menggunakan `fio` untuk menginisialisasi volume.

Untuk memasang `fio` untuk Windows

`fio` untuk program Windows memberikan pengalaman yang serupa dengan program `fio` yang umumnya tersedia untuk sistem Linux dan Unix, dan memungkinkan Anda untuk menginisialisasi volume Amazon EBS yang dibuat dari snapshot. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <https://github.com/axboe/fio>.

1. Unduh penginstal [MSI fio](#) dengan memperluas Aset untuk rilis terbaru dan memilih penginstal MSI.
2. Instal `fio`.

Untuk menginisialisasi suatu volume menggunakan `fio` untuk Windows

1. Jalankan perintah yang mirip dengan berikut ini untuk menginisialisasi volume:

```
fio --filename=\\.\PHYSICALDRIVEn --rw=read --bs=1M --iodepth=32 --direct=1 --name=volume-initialize
```

2. Setelah operasi selesai, Anda siap untuk menggunakan volume baru Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS tersedia untuk digunakan](#).

Pantau status inisialisasi volume Amazon EBS

Saat Anda membuat volume, baik dari snapshot atau dari volume lain (salinan volume), Anda dapat memantau status inisialisasi volume untuk menentukan apakah proses inisialisasi selesai. Anda dapat memantau inisialisasi volume menggunakan opsi berikut:

Topik

- [AWS CLI dan konsol Amazon EC2](#)
- [Amazon EventBridge](#)

AWS CLI dan konsol Amazon EC2

Anda dapat menggunakan konsol AWS CLI dan Amazon EC2 untuk memeriksa status inisialisasi volume kapan saja setelah volume dibuat. Informasi berikut disediakan:

- Jenis inisialisasi (AWS CLI hanya) - Menunjukkan jenis inisialisasi volume yang digunakan. default untuk pemulihan snapshot cepat dan inisialisasi volume default, untuk provisioned-rate Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization, dan untuk inisialisasi salinan volume. volume-copy
- Perkiraan waktu penyelesaian (AWS CLI hanya) — Hanya untuk volume yang dibuat menggunakan Amazon EBS Provisioned Rate untuk Inisialisasi Volume. Perkiraan waktu yang tersisa, dalam hitungan detik, untuk inisialisasi volume selesai.
- Kemajuan — Kemajuan, sebagai persentase (0-100), untuk proses inisialisasi volume. Untuk volume yang diinisialisasi dengan pemulihan snapshot cepat, kemajuan bergerak ke 100 persen segera setelah pembuatan.
- Keadaan inisialisasi — Keadaan keseluruhan dari inisialisasi volume (initializing atau completed). Untuk volume yang diinisialisasi dengan pemulihan snapshot cepat, status bergerak completed segera setelah pembuatan.

Note

Diperlukan waktu hingga 5 menit agar informasi inisialisasi volume diperbarui.

Console

Untuk memantau status inisialisasi volume

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Pada panel navigasi, pilih Volume.
3. Pilih volume untuk memeriksa status inisialisasi volume.
4. Bidang status inisialisasi di tab grid dan Detail memberikan informasi kemajuan dalam format berikut: Status inisialisasi (persentase kemajuan). Misalnya, Inisialisasi (75%).

Status inisialisasi yang mungkin meliputi: Inisialisasi dan Selesai.

AWS CLI

Untuk memantau status inisialisasi volume

Gunakan [describe-volume-status](#) AWS CLI perintah untuk melihat status inisialisasi.

EstimatedTimeToCompleteInSeconds dikembalikan hanya untuk volume yang dibuat dengan Amazon EBS Provisioned Rate untuk Inisialisasi Volume.

Misalnya, perintah berikut memeriksa status inisialisasi untuk volume `vol-11111111111111111`, yang dibuat dengan Amazon EBS Provisioned Rate for Volume Initialization.

```
aws ec2 describe-volume-status --volume-id vol-01111111111111111
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "VolumeStatuses": [
    {
      "Actions": [],
      "AvailabilityZone": "us-east-1a",
      "Events": [],
      "VolumeID": "vol-11111111111111111",
      "VolumeStatus": {
        "Details": [
          {
            "Name": "io-enabled",
            "Status": "passed"
          },
          {
```

```

        "Name": "io-performance",
        "Status": "not-applicable"
      },
      {
        "Name": "initialization-state",
        "Status": "completed"
      }
    ],
    "Status": "ok"
  },
  "InitializationStatusDetails": {
    "InitializationType": "provisioned-rate",
    "Progress": 75,
    "EstimatedTimeToCompleteInSeconds": 850
  }
}
]
}

```

Amazon EventBridge

EventBridge Acara Amazon dikirim ke akun Anda dalam waktu lima menit setelah inisialisasi volume selesai. Anda dapat membuat aturan yang memicu tindakan terprogram dalam menanggapi peristiwa ini.

Note

- Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik.
- Jika Anda menghapus volume sebelum inisialisasi selesai, atau dalam 5 menit setelah inisialisasi selesai, Anda mungkin tidak menerima acara tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang acara tersebut, lihat [Acara inisialisasi volume EBS](#).

Untuk memantau status inisialisasi volume menggunakan EventBridge

1. Buka EventBridge konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Pilih Aturan, Buat aturan.
3. Untuk Langkah 1, lakukan hal berikut:

- a. Tentukan nama dan deskripsi untuk aturan tersebut.
 - b. Untuk bus acara, pilih bus untuk menerima acara. Jika Anda belum membuat bus acara khusus, tetap default, atau lihat [Membuat bus acara](#).
 - c. Untuk tipe Aturan, pertahankan Aturan dengan pola acara.
 - d. Pilih Berikutnya.
4. Untuk Langkah 2, lakukan hal berikut:
- a. Untuk sumber Acara, simpan AWS acara atau acara EventBridge mitra.
 - b. Untuk metode Creation, pilih Custom pattern (JSON editor).
 - c. Untuk pola Event, tambahkan berikut ini:

```
{
  "detail-type": ["EBS Volume Notification"],
  "source": ["aws.ec2"],
  "detail": {
    "event": ["initializeVolume"],
    "result": ["succeeded"]
  }
}
```

Untuk contoh acara, lihat [Acara inisialisasi volume EBS](#).

- d. Pilih Berikutnya.
5. Untuk Langkah 3, lakukan hal berikut:
- a. Untuk Jenis target, pilih Layanan AWS .
 - b. Untuk Pilih target, pilih topik SNS, dan untuk Topik pilih topik yang diperlukan. Jika Anda belum membuat topik apa pun, lihat [Membuat topik](#).
 - c. Untuk Izin, tetap pilih Gunakan peran eksekusi (disarankan).
 - d. Untuk peran Eksekusi, pertahankan Buat peran baru untuk sumber daya khusus ini dipilih dan nama peran default.
 - e. Pilih Berikutnya.
6. Untuk Langkah 4, tentukan tag untuk aturan jika diperlukan, lalu pilih Berikutnya.
7. Untuk Langkah 5, tinjau aturan lalu pilih Buat aturan.

Pembobotan bandwidth instance yang dapat dikonfigurasi

Konfigurasi bandwidth instans (IBC) adalah fitur yang memungkinkan Anda menyesuaikan alokasi bandwidth jaringan antara Amazon EBS dan jaringan VPC untuk instans Amazon EC2. Fitur ini dapat membantu Anda mengoptimalkan kinerja untuk beban kerja dengan persyaratan bandwidth tertentu. Konfigurasi bandwidth instance hanya didukung pada beberapa instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi pembobotan bandwidth instans](#).

Untuk kinerja EBS, menggunakan pembobotan ebs - 1 bandwidth meningkatkan bandwidth EBS dasar sebesar 25 persen sekaligus mengurangi bandwidth jaringan VPC dengan jumlah absolut yang sama. Ini dapat bermanfaat untuk beban kerja intensif I/O yang membutuhkan throughput EBS yang lebih tinggi.

Saat merencanakan beban kerja Anda, pertimbangkan dengan cermat I/O ukuran dan pola Anda. I/O Ukuran yang lebih kecil umumnya kurang terpengaruh oleh keterbatasan bandwidth, sementara I/O ukuran yang lebih besar atau beban kerja berurutan dapat mengalami dampak yang lebih signifikan dari perubahan bandwidth. Sangat penting untuk menguji beban kerja spesifik Anda secara menyeluruh untuk memastikan kinerja optimal dengan pembobotan bandwidth pilihan Anda.

Pertimbangan-pertimbangan

- Bandwidth instance yang dapat dikonfigurasi didukung pada jenis instans tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Jenis instans yang didukung](#).
- Menggunakan pembobotan ebs - 1 bandwidth meningkatkan bandwidth EBS hingga 25 persen, yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi intensif I/O. Namun, perlu diingat bahwa bandwidth jaringan VPC akan berkurang dengan jumlah absolut yang sama (spesifikasi bandwidth gabungan antara EBS dan jaringan tidak berubah).
- Perubahan bobot bandwidth dapat secara signifikan mempengaruhi I/O kinerja. Dengan pembobotan vpc - 1 bandwidth, bandwidth jaringan meningkat, tetapi Anda mungkin mengalami IOPS yang lebih rendah dari yang diharapkan untuk volume EBS. Ini karena Anda mungkin mencapai batas bandwidth EBS sebelum batas IOPS, terutama dengan ukuran yang lebih besar I/O . Misalnya, jenis instans yang biasanya mendukung 240.000 IOPS dengan I/O ukuran 16 KiB mungkin mencapai IOPS yang lebih sedikit saat menggunakan bobot vpc - 1 bandwidth karena penurunan bandwidth EBS.
- Selalu uji beban kerja spesifik Anda untuk memastikan bahwa pembobotan bandwidth yang Anda pilih memenuhi kebutuhan kinerja Anda.

- Anda dapat mengonfigurasi pembobotan bandwidth selama peluncuran instans atau memodifikasinya untuk instance yang dihentikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi pembobotan bandwidth untuk instans Anda](#).
- Anda dapat mengonfigurasi pembobotan bandwidth instance tanpa biaya tambahan.

I/O Karakteristik dan pemantauan Amazon EBS

Pada konfigurasi volume tertentu, I/O karakteristik tertentu mendorong perilaku kinerja untuk volume EBS Anda.

- Volume yang didukung SSD, General Purpose SSD (gp2dangp3) dan Provisioned IOPS SSD (io1danio2), memberikan kinerja yang konsisten baik I/O operasi acak atau berurutan.
- Volume yang didukung HDD, Throughput Optimized HDD (st1) dan Cold HDD (sc1), memberikan kinerja optimal hanya ketika I/O operasi besar dan berurutan.

Untuk memahami bagaimana kinerja volume SSD dan HDD dalam aplikasi Anda, penting untuk mengetahui hubungan antara permintaan pada volume, jumlah IOPS yang tersedia untuknya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan I/O operasi, dan batas throughput volume.

Topik

- [IOPS](#)
- [Panjang antrean volume dan latensi](#)
- [Ukuran I/O dan batas throughput volume](#)
- [Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch](#)
- [Pantau statistik I/O kinerja waktu nyata](#)
- [Sumber daya terkait](#)

IOPS

IOPS adalah satuan ukuran yang mewakili input/output operasi per detik. Operasi diukur dalam KiB, dan teknologi drive yang mendasarinya menentukan jumlah maksimum data yang dihitung oleh tipe volume sebagai satu yang I/O. I/O size is capped at 256 KiB for SSD volumes and 1,024 KiB for HDD volumes because SSD volumes handle small or random I/O jauh lebih efisien daripada volume HDD.

Ketika I/O operasi kecil secara fisik berurutan, Amazon EBS mencoba menggabungkannya menjadi satu I/O operasi hingga ukuran maksimum. I/O Demikian pula, ketika I/O operasi lebih besar dari I/O ukuran maksimum, Amazon EBS mencoba membaginya menjadi I/O operasi yang lebih kecil. Tabel berikut menunjukkan beberapa contoh.

Tipe volume	I/O Ukuran maksimal	Operasi I/O dari aplikasi Anda	Jumlah IOPS	Catatan
SSD	256 KiB	1 x 1024 KiB operasi I/O	4 ($1.024 \div 256 = 4$)	Amazon EBS membagi operasi 1.024 KiB menjadi empat operasi 256 I/O KiB yang lebih kecil.
		8 x operasi 32 KiB I/O berurutan	1 ($8 \times 32 = 256$)	Amazon EBS menggabungkan delapan operasi 32 KiB berurutan menjadi satu I/O operasi 256 KiB.
		8 I/O operasi 32 KiB acak	8	Amazon EBS menghitung I/O operasi acak secara terpisah.
HDD	1.024 KiB	1 x 1024 KiB operasi I/O	1	I/O Operasi sudah sama dengan I/O ukuran maksimum. Hal ini tidak digabung atau dibagi.
		8 x operasi 128 KiB I/O berurutan	1 ($8 \times 128 = 1.024$)	Amazon EBS menggabungkan delapan operasi 128 KiB berurutan

Tipe volume	I/O Ukuran maksimal	Operasi I/O dari aplikasi Anda	Jumlah IOPS	Catatan
				menjadi satu I/O operasi 1.024 KiB. I/O
		8 I/O operasi 32 KiB acak	8	Amazon EBS menghitung I/O operasi acak secara terpisah.

Akibatnya, ketika Anda membuat volume yang didukung SSD yang mendukung 3.000 IOPS (baik dengan menyediakan `io1` atau `io2` volume dengan 3.000 IOPS, dengan mengukur volume pada 1.000 GiB, atau dengan menggunakan `gp2` volume), dan Anda melampirkannya ke instans `gp3` yang dioptimalkan EBS yang dapat menyediakan bandwidth yang cukup, Anda dapat mentransfer hingga 1/0s 3.000 data per detik, dengan throughput ditentukan berdasarkan ukuran. I/O

Panjang antrean volume dan latensi

Panjang antrian volume adalah jumlah I/O permintaan yang tertunda untuk perangkat. Latensi adalah waktu end-to-end klien sebenarnya dari suatu I/O operasi, dengan kata lain, waktu yang berlalu antara mengirim I/O ke EBS dan menerima pengakuan dari EBS bahwa membaca atau menulis telah selesai. I/O Panjang antrian harus dikalibrasi dengan benar dengan I/O ukuran dan latensi untuk menghindari terjadinya kemacetan baik pada sistem operasi tamu atau pada tautan jaringan ke EBS.

Lama antrean yang optimal bervariasi untuk setiap beban kerja, tergantung pada sensitivitas aplikasi tertentu Anda terhadap IOPS dan latensi. Jika beban kerja Anda tidak memberikan I/O permintaan yang cukup untuk sepenuhnya menggunakan kinerja yang tersedia untuk volume EBS Anda, maka volume Anda mungkin tidak memberikan IOPS atau throughput yang telah Anda sediakan.

Aplikasi intensif transaksi sensitif terhadap peningkatan I/O latensi dan sangat cocok untuk volume yang didukung SSD. Anda dapat mempertahankan IOPS yang tinggi sekaligus menjaga latensi tetap rendah dengan mempertahankan panjang antrean yang rendah dan sejumlah besar IOPS yang tersedia untuk volume. Secara konsisten mendorong lebih banyak IOPS ke volume daripada yang tersedia dapat menyebabkan peningkatan I/O latensi. Untuk konsistensi maksimum, volume harus mempertahankan kedalaman antrian rata-rata (dibulatkan ke bilangan bulat terdekat) dari satu

untuk setiap 1.000 IOPS yang disediakan dalam satu menit. Misalnya, untuk volume yang disediakan dengan 3.000 IOPS, rata-rata kedalaman antrian harus 3.

Aplikasi throughput-intensif kurang sensitif terhadap peningkatan I/O latensi, dan sangat cocok untuk volume yang didukung HDD. Anda dapat mempertahankan throughput yang tinggi ke volume yang didukung HDD dengan mempertahankan panjang antrean yang tinggi ketika melakukan I/O besar yang berurutan.

Ukuran I/O dan batas throughput volume

Untuk volume yang didukung SSD, jika I/O ukuran Anda sangat besar, Anda mungkin mengalami jumlah IOPS yang lebih kecil daripada yang Anda sediakan karena Anda mencapai batas throughput volume. Misalnya, gp2 volume di bawah 1.000 GiB dengan kredit burst yang tersedia memiliki batas IOPS 3.000 dan batas throughput volume 250 MiB/s. If you are using a 256 KiB I/O size, your volume reaches its throughput limit at 1000 IOPS ($1000 \times 256 \text{ KiB} = 250 \text{ MiB}$). For smaller I/O sizes (such as 16 KiB), this same volume can sustain 3,000 IOPS because the throughput is well below 250 MiB/s. (These examples assume that your volume's I/O tidak mencapai batas throughput instans.) Untuk informasi selengkapnya tentang batas throughput untuk setiap tipe volume EBS, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#).

Untuk I/O operasi yang lebih kecil, Anda mungkin melihat nilai higher-than-provisioned IOPS yang diukur dari dalam instance Anda. Hal ini terjadi saat sistem operasi instans menggabungkan operasi I/O kecil ke dalam operasi yang lebih besar sebelum meneruskannya ke Amazon EBS.

Jika beban kerja Anda menggunakan sekuensial I/Os pada HDD st1 dan sc1 volume yang didukung, Anda mungkin mengalami jumlah IOPS yang lebih tinggi dari yang diharapkan yang diukur dari dalam instans Anda. Ini terjadi ketika sistem operasi instance menggabungkan sekuensial I/Os dan menghitungnya dalam 1.024 unit berukuran KIB. Jika beban kerja Anda menggunakan kecil atau acak I/Os, you may experience a lower throughput than you expect. This is because we count each random, non-sequential I/O terhadap jumlah IOPS total, yang dapat menyebabkan Anda mencapai batas IOPS volume lebih cepat dari yang diharapkan.

Apa pun tipe volume EBS Anda, jika Anda tidak mengalami IOPS atau throughput yang Anda harapkan dalam konfigurasi, pastikan bahwa bandwidth instans EC2 Anda tidak menjadi faktor pembatas. Anda harus selalu menggunakan instance generasi saat ini yang dioptimalkan EBS (atau yang mencakup 10 konektivitas Gb/s jaringan) untuk kinerja yang optimal. Kemungkinan penyebab lain untuk tidak mengalami IOPS yang diharapkan adalah Anda tidak cukup mengemudi I/O ke volume EBS.

Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch

Anda dapat memantau I/O karakteristik ini dengan [metrik volume masing-masing CloudWatch volume](#).

Monitor untuk I/O yang macet

VolumeStalledIOCheck memantau status volume EBS Anda untuk menentukan kapan volume Anda terganggu. Metrik adalah nilai biner yang akan mengembalikan status 0 (lulus) atau 1 (gagal) berdasarkan apakah volume EBS dapat menyelesaikan I/O operasi atau tidak.

Jika VolumeStalledIOCheck metrik gagal, Anda dapat menunggu AWS untuk menyelesaikan masalah, atau Anda dapat mengambil tindakan, seperti mengganti volume yang terpengaruh atau menghentikan dan memulai ulang instance tempat volume dilampirkan. Dalam kebanyakan kasus, ketika metrik ini gagal, EBS akan secara otomatis mendiagnosis dan memulihkan volume Anda dalam beberapa menit. Anda dapat menggunakan aksi [Jeda I/O](#) AWS Fault Injection Service untuk menjalankan eksperimen terkontrol untuk menguji arsitektur dan pemantauan Anda berdasarkan metrik ini untuk meningkatkan ketahanan Anda terhadap kesalahan penyimpanan.

Pantau I/O latensi untuk volume

Anda dapat memantau latensi rata-rata untuk operasi baca dan tulis untuk volume Amazon EBS masing-masing menggunakan VolumeAvgWriteLatency metrik VolumeAvgReadLatency dan metrik. Anda dapat menggunakan aksi [Injeksi Latensi](#) AWS Fault Injection Service untuk menjalankan eksperimen terkontrol guna menguji arsitektur dan pemantauan berdasarkan metrik ini untuk meningkatkan ketahanan Anda terhadap penurunan kinerja penyimpanan.

Jika I/O latensi Anda lebih tinggi dari yang Anda butuhkan, pastikan aplikasi Anda tidak mencoba untuk mendorong lebih banyak IOPS atau throughput daripada yang telah Anda sediakan untuk volume Anda. Anda dapat menggunakan VolumeAvgThroughput metrik VolumeAvgIOPS dan untuk memantau IOPS rata-rata dan throughput yang didorong ke volume Anda dalam satu menit dan kemudian membandingkannya dengan IOPS dan throughput yang disediakan volume. Jika volume tidak mendorong operasi apa pun selama satu menit, metrik akan melaporkan nilai nol (0). Jika semburan IOPS atau throughput tinggi terjadi untuk waktu yang lebih singkat daripada interval menit maka volume mengalami ledakan mikro, tetapi rata-rata IOPS dan metrik throughput dapat melaporkan bahwa Anda mendorong kinerja yang lebih rendah daripada IOPS yang disediakan volume atau batas throughput. Untuk mengidentifikasi apakah volume Anda mengalami ledakan kinerja pada menit tertentu, Anda dapat menggunakan VolumeThroughputExceededCheck metrik

`VolumeIOPSExceededCheck` dan metrik. Anda dapat memantau metrik ini untuk menentukan apakah beban kerja Anda secara konsisten berusaha mendorong IOPS atau throughput yang lebih besar dari kinerja yang disediakan volume pada menit tertentu. Jika IOPS yang digerakkan selama satu detik dalam satu menit secara konsisten melebihi kinerja IOPS yang disediakan volume Anda, metrik akan kembali. `VolumeIOPSExceededCheck` 1 Jika throughput yang digerakkan selama satu detik dalam satu menit secara konsisten melebihi kinerja throughput yang disediakan volume Anda, metrik akan kembali. `VolumeThroughputExceededCheck` 1 Jika IOPS dan throughput yang digerakkan berada dalam kinerja yang disediakan volume Anda, metrik akan kembali. 0

Jika aplikasi Anda membutuhkan jumlah IOPS yang lebih besar daripada yang dapat diberikan volume, Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakan salah satu dari berikut ini:

- Volume `gp3`, `io2`, atau `io1` yang disediakan dengan IOPS yang cukup untuk mencapai latensi yang diperlukan
- Volume `gp2` yang lebih besar yang memberikan performa IOPS dasar yang cukup

Didukung HDD `st1` dan `sc1` volume dirancang untuk berkinerja terbaik dengan beban kerja yang memanfaatkan ukuran maksimum 1.024 KiB. I/O Untuk menentukan I/O ukuran rata-rata volume Anda, bagi `VolumeWriteBytes` dengan `VolumeWriteOps`. Penghitungan yang sama berlaku untuk membaca operasi. Jika I/O ukuran rata-rata di bawah 64 KiB, meningkatkan ukuran I/O operasi yang dikirim ke `sc1` volume `st1` atau harus meningkatkan kinerja.

Pantau keseimbangan burst bucket untuk **gp2**, **st1**, dan **sc1** volume

`BurstBalance` menampilkan saldo bucket lonjakan untuk volume `gp2`, `st1`, dan `sc1` sebagai persentase dari saldo yang tersisa. Saat bucket burst Anda habis, volume I/O (untuk `gp2` volume) atau throughput volume (untuk `st1` dan `sc1` volume) dibatasi ke garis dasar. Periksa nilai `BurstBalance` untuk menentukan apakah volume Anda dipacu karena alasan ini. Untuk daftar lengkap metrik Amazon EBS yang tersedia, lihat dan metrik [CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS](#) [Amazon EBS untuk instans berbasis Nitro](#).

Pantau statistik I/O kinerja waktu nyata

Anda dapat mengakses statistik performa terperinci real-time untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 berbasis Nitro.

Anda dapat menggabungkan statistik ini untuk mendapatkan latensi rata-rata dan IOPS, atau untuk memeriksa apakah I/O operasi selesai. Anda juga dapat melihat jumlah total waktu aplikasi Anda

telah melebihi volume EBS atau IOPS atau batas throughput yang disediakan instans terlampir. Dengan melacak peningkatan statistik ini dari waktu ke waktu, Anda dapat mengidentifikasi apakah Anda perlu meningkatkan IOPS yang disediakan atau batas throughput untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi Anda. Statistik kinerja terperinci juga mencakup histogram untuk I/O operasi baca dan tulis, yang menyediakan distribusi I/O latensi Anda dengan melacak jumlah total I/O operasi yang diselesaikan dalam pita latensi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EBS statistik kinerja terperinci](#).

Sumber daya terkait

Untuk informasi selengkapnya tentang I/O karakteristik Amazon EBS, lihat presentasi re:Invent berikut: [Amazon EBS: Designing for Performance](#).

Konfigurasi Amazon EBS dan RAID

Dengan Amazon EBS, Anda dapat menggunakan salah satu konfigurasi RAID standar yang dapat Anda gunakan dengan server bare metal tradisional, selama konfigurasi RAID tersebut didukung oleh sistem operasi untuk instans Anda. Ini karena semua RAID dilakukan di tingkat perangkat lunak.

Data volume Amazon EBS direplikasi di banyak server di Zona Ketersediaan untuk mencegah hilangnya data akibat kegagalan komponen apa pun. Replikasi ini membuat volume Amazon EBS mencapai 10 kali lebih dapat diandalkan dibandingkan drive disk yang biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [fitur Amazon EBS](#).

Daftar Isi

- [Opsi konfigurasi RAID](#)
- [Buat array RAID 0](#)
- [Buat snapshot volume dalam suatu array RAID](#)

Opsi konfigurasi RAID

Membuat rangkaian RAID 0 memungkinkan Anda mencapai tingkat performa yang lebih tinggi untuk sistem file daripada yang dapat Anda berikan dalam satu volume Amazon EBS. Gunakan RAID 0 ketika I/O kinerja adalah yang paling penting. Dengan RAID 0, I/O didistribusikan di seluruh volume dalam garis. Jika Anda menambah volume, Anda mendapatkan penambahan langsung dari

throughput dan IOPS. Namun, perlu diingat bahwa performa stripe terbatas pada volume berperforma terburuk di set, dan bahwa hilangnya satu volume dalam hasil set dalam kehilangan data lengkap untuk array.

Ukuran yang dihasilkan dari array RAID 0 adalah jumlah ukuran volume didalamnya, dan bandwidth-nya adalah jumlah bandwidth yang tersedia dari volume di dalamnya. Misalnya, dua `io1` volume 500 GiB dengan 4.000 IOPS yang disediakan masing-masing membuat array 1.000 GiB RAID 0 dengan bandwidth yang tersedia 8.000 IOPS dan 1.000 throughput. MiB/s

Important

RAID 5 dan RAID 6 tidak disarankan untuk Amazon EBS karena operasi tulis paritas pada mode RAID ini menghabiskan beberapa IOPS yang tersedia untuk volume Anda. Bergantung pada konfigurasi array RAID Anda, mode RAID ini menyediakan IOPS yang dapat digunakan 20-30% lebih sedikit dibandingkan konfigurasi RAID 0. Peningkatan biaya adalah faktor yang juga memengaruhi mode RAID ini; ketika menggunakan ukuran volume dan kecepatan yang sama, array RAID 0 2 volume dapat melampaui array RAID 6 4 volume yang berbiaya dua kali lebih banyak.

RAID 1 juga tidak disarankan untuk digunakan dengan Amazon EBS. RAID 1 membutuhkan lebih banyak bandwidth Amazon EC2 ke Amazon EBS daripada konfigurasi non-RAID karena data ditulis ke beberapa volume secara bersamaan. Selain itu, RAID 1 tidak memberikan peningkatan performa tulis.

Buat array RAID 0

Gunakan prosedur berikut untuk membuat rangkaian RAID 0.

Pertimbangan

- Sebelum Anda melakukan prosedur ini, Anda harus memutuskan seberapa besar array RAID 0 Anda dan berapa banyak IOPS yang akan disediakan.
- Buat ukuran yang sama dan nilai performa IOPS untuk array Anda. Pastikan Anda tidak membuat array yang melebihi bandwidth yang tersedia dari EC2 instans Anda.
- Anda harus menghindari boot dari volume RAID. Jika salah satu perangkat gagal, Anda mungkin tidak dapat mem-boot sistem operasi.

Instans Linux

Untuk membuat array RAID 0 di Linux

1. Buat volume Amazon EBS untuk array Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).
2. Lampirkan volume Amazon EBS ke instans di mana Anda ingin melakukan hosting array tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).
3. Gunakan perintah `mdadm` untuk membuat perangkat RAID logis dari volume Amazon EBS yang baru dipasang. Gantikan jumlah volume dalam array Anda *number_of_volumes* dan nama perangkat untuk setiap volume dalam array (seperti `/dev/xvdf`) untuk *device_name*. Anda juga dapat mengganti *MY_RAID* dengan nama unik Anda sendiri untuk array.

Note

Anda dapat mencantumkan perangkat di instans Anda dengan perintah `lsblk` untuk menemukan nama perangkat.

Untuk membuat rangkaian RAID 0, jalankan perintah berikut (perhatikan opsi `--level=0` untuk membuat rangkaian strip):

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --create --verbose /dev/md0 --level=0 --name=MY_RAID --  
raid-devices=number_of_volumes device_name1 device_name2
```

Tip

Jika Anda mendapatkan kesalahan `mdadm: command not found`, gunakan perintah berikut untuk menginstal `mdadm`: `sudo yum install mdadm`.

4. Berikan waktu untuk array RAID untuk diinisialisasi dan disinkronkan. Anda dapat melacak kemajuan operasi ini dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo cat /proc/mdstat
```

Berikut ini adalah output contoh:

```
Personalities : [raid0]
md0 : active raid0 xvdc[1] xvdb[0]
      41910272 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Secara umum, Anda dapat menampilkan informasi terperinci tentang rangkaian RAID Anda dengan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail /dev/md0
```

Berikut ini adalah output contoh:

```
/dev/md0:
    Version : 1.2
  Creation Time : Wed May 19 11:12:56 2021
    Raid Level : raid0
    Array Size : 41910272 (39.97 GiB 42.92 GB)
  Raid Devices : 2
 Total Devices : 2
 Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed May 19 11:12:56 2021
      State : clean
 Active Devices : 2
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
 Spare Devices : 0


    Chunk Size : 512K

Consistency Policy : none


    Name : MY_RAID
   UUID : 646aa723:db31bbc7:13c43daf:d5c51e0c
  Events : 0

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    0         202       16           0    active sync   /dev/sdb
    1         202       32           1    active sync   /dev/sdc
```

5. Buat sistem file di array RAID Anda, dan berikan label pada sistem file untuk digunakan saat Anda memasangnya nanti. Misalnya, untuk membuat sistem file ext4 dengan label **MY_RAID**, jalankan perintah berikut:

```
[ec2-user ~]$ sudo mkfs.ext4 -L MY_RAID /dev/md0
```

Bergantung pada persyaratan aplikasi Anda atau batasan sistem operasi Anda, Anda dapat menggunakan jenis sistem file yang berbeda, seperti ext3 atau XFS (baca dokumentasi sistem file Anda untuk perintah pembuatan sistem file terkait).

6. Untuk memastikan bahwa array RAID dirakit ulang secara otomatis di boot, buat file konfigurasi untuk memuat informasi RAID:

```
[ec2-user ~]$ sudo mdadm --detail --scan | sudo tee -a /etc/mdadm.conf
```

Note

Jika Anda menggunakan distribusi Linux selain Amazon Linux, Anda mungkin perlu memodifikasi perintah ini. Misalnya, Anda mungkin perlu menempatkan file di lokasi yang berbeda, atau Anda mungkin perlu menambahkan parameter `--examine`. Untuk informasi selengkapnya, jalankan `man mdadm.conf` di instans Linux Anda.

7. Buat image ramdisk baru untuk memuat modul perangkat blok sebelumnya dengan benar untuk konfigurasi RAID Anda yang baru:

```
[ec2-user ~]$ sudo dracut -H -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
```

8. Buat titik pemasangan untuk array RAID Anda.

```
[ec2-user ~]$ sudo mkdir -p /mnt/raid
```

9. Terakhir, pasang perangkat RAID pada titik pemasangan yang Anda buat:

```
[ec2-user ~]$ sudo mount LABEL=MY_RAID /mnt/raid
```

Perangkat RAID Anda sekarang siap digunakan.

10. (Opsional) Untuk memasang volume Amazon EBS ini pada setiap boot ulang sistem, tambahkan entri untuk perangkat ke file `/etc/fstab` Anda.

- a. Buat cadangan dari file `/etc/fstab` Anda yang dapat digunakan jika Anda secara tidak sengaja menghancurkan atau menghapus file ini saat mengedit.

```
[ec2-user ~]$ sudo cp /etc/fstab /etc/fstab.orig
```

- b. Buka file `/etc/fstab` menggunakan editor teks favorit Anda seperti nano atau vim.
- c. Berikan komentar untuk setiap baris yang dimulai dengan "UUID=" dan, di akhir file, tambahkan baris baru untuk volume RAID Anda menggunakan format berikut:

```
device_label mount_point file_system_type fs_mntops fs_freq fs_passno
```

Tiga kolom terakhir pada baris ini adalah opsi pemasangan sistem file, frekuensi pembuangan sistem file, dan urutan pemeriksaan sistem file yang dilakukan pada waktu booting. Jika Anda tidak tahu nilai-nilai ini, gunakan nilai-nilai di bawah ini untuk mereka (`defaults,nofail 0 2`). Untuk informasi selengkapnya tentang entri `/etc/fstab`, lihat halaman manual `fstab` (dengan memasukkan `man fstab` pada baris perintah). Misalnya, untuk memasang sistem file `ext4` di perangkat dengan label `MY_RAID` di titik pemasangan `/mnt/raid`, tambahkan entri berikut ke `/etc/fstab`.

 Note

Jika Anda ingin melakukan boot instans tanpa volume terlampir ini (misalnya, sehingga volume ini dapat berpindah bolak-balik antar instans yang berbeda), Anda harus menambahkan opsi pemasangan `nofail` yang memungkinkan instans melakukan boot meskipun terdapat kesalahan dalam pemasangan volume. Derivatif Debian, seperti Ubuntu, juga harus menambah opsi pemasangan `nobootwait`.

```
LABEL=MY_RAID      /mnt/raid  ext4      defaults,nofail    0      2
```

- d. Setelah Anda menambahkan entri baru ke `/etc/fstab`, Anda perlu memeriksa bahwa entri Anda berfungsi. Jalankan perintah `sudo mount -a` untuk memasang semua sistem file di `/etc/fstab`.

```
[ec2-user ~]$ sudo mount -a
```

Jika perintah sebelumnya tidak menghasilkan kesalahan, file `/etc/fstab` Anda baik-baik saja dan sistem file Anda akan terpasang secara otomatis di boot berikutnya. Jika perintah tidak menyebabkan kesalahan apa pun, AMI kesalahan tersebut dan coba koreksi `/etc/fstab`.

 Warning

Kesalahan dalam file `/etc/fstab` dapat membuat sistem tidak dapat diboot. Jangan mematikan sistem yang memiliki kesalahan di file `/etc/fstab` Anda.

- e. (Opsional) Jika Anda tidak yakin cara mengoreksi kesalahan `/etc/fstab`, Anda selalu dapat memulihkan file `/etc/fstab` cadangan dengan perintah berikut.

```
[ec2-user ~]$ sudo mv /etc/fstab.orig /etc/fstab
```

Instans Windows

Untuk membuat array RAID 0 di Windows

1. Buat volume Amazon EBS untuk array Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat volume Amazon EBS](#).
2. Lampirkan volume Amazon EBS ke instans di mana Anda ingin melakukan hosting array tersebut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).
3. Hubungkan ke instans Windows Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Terhubung ke instans Windows Anda](#).
4. Buka jendela perintah dan ketikkan perintah `diskpart`.

diskpart

```
Microsoft DiskPart version 6.1.7601
Copyright (C) 1999-2008 Microsoft Corporation.
On computer: WIN-BM6QPPL51C0
```

5. Pada perintah DISKPART, buat daftar disk yang tersedia dengan perintah berikut.

```
DISKPART> list disk
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
-----	-----	-----	-----	---	---
Disk 0	Online	30 GB	0 B		
Disk 1	Online	8 GB	0 B		
Disk 2	Online	8 GB	0 B		

Identifikasi disk yang ingin Anda gunakan dalam array Anda dan catat nomor disknya.

6. Setiap disk yang ingin Anda gunakan dalam array Anda harus berupa disk dinamik online yang tidak berisi volume apa pun yang ada. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengonversi disk dasar menjadi disk dinamik dan untuk menghapus volume yang ada.
 - a. Pilih disk yang ingin Anda gunakan dalam array Anda dengan perintah berikut, ganti *n* dengan nomor disk Anda.

```
DISKPART> select disk n
```

```
Disk n is now the selected disk.
```

- b. Jika disk yang dipilih tercantum sebagai Offline, bawa online dengan menjalankan perintah online disk.
 - c. Jika disk yang dipilih tidak memiliki tanda bintang dalam kolom Dyn di output perintah list disk sebelumnya, Anda perlu mengonversinya ke disk dinamis.

```
DISKPART> convert dynamic
```

Note

Jika Anda menerima kesalahan bahwa disk tidak dapat ditulis, Anda dapat menghapus tanda hanya-baca dengan perintah `ATTRIBUTE DISK CLEAR READONLY` kemudian coba konversi disk dinamis lagi.

- d. Gunakan perintah detail disk untuk memeriksa volume yang ada pada disk yang dipilih.

```
DISKPART> detail disk
```

```
XENSRC PVDISK SCSI Disk Device
Disk ID: 2D8BF659
Type    : SCSI
```

```
Status : Online
Path : 0
Target : 1
LUN ID : 0
Location Path : PCIR00T(0)#PCI(0300)#SCSI(P00T01L00)
Current Read-only State : No
Read-only : No
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No
```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
-----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
Volume 2	D	NEW VOLUME	FAT32	Simple	8189 MB	Healthy	

Perhatikan nomor volume pada disk. Dalam contoh ini, jumlah volume adalah 2. Jika tidak ada volume, Anda dapat melewati langkah berikutnya.

- e. (Hanya diperlukan jika volume diidentifikasi di langkah sebelumnya) Pilih dan hapus volume yang ada pada disk yang Anda identifikasi di langkah sebelumnya.

Warning

Ini menghancurkan semua data yang ada pada volume.

- i. Pilih volume, ganti *n* dengan nomor volume Anda.

```
DISKPART> select volume n
Volume n is the selected volume.
```

- ii. Hapus volume.

```
DISKPART> delete volume

DiskPart successfully deleted the volume.
```

- iii. Ulangi sublangkah ini untuk setiap volume yang perlu dihapus pada disk yang dipilih.

- f. Ulangi [Step 6](#) untuk setiap disk yang ingin Anda gunakan dalam array.

7. Verifikasi bahwa disk yang ingin Anda gunakan sekarang adalah dinamik. Dalam kasus ini, kami menggunakan disk 1 dan 2 untuk volume RAID.

```
DISKPART> list disk
```

Disk ###	Status	Size	Free	Dyn	Gpt
-----	-----	-----	-----	---	---
Disk 0	Online	30 GB	0 B		
Disk 1	Online	8 GB	0 B	*	
Disk 2	Online	8 GB	0 B	*	

8. Buat array raid Anda. Pada Windows, volume RAID 0 disebut sebagai volume striped.

Untuk membuat array volume striped pada disk 1 dan 2, gunakan perintah berikut (perhatikan opsi stripe untuk membuat strip array):

```
DISKPART> create volume stripe disk=1,2
DiskPart successfully created the volume.
```

9. Verifikasi volume baru Anda.

```
DISKPART> list volume
```

```
DISKPART> list volume
```

Volume ###	Ltr	Label	Fs	Type	Size	Status	Info
-----	---	-----	----	-----	-----	-----	-----
Volume 0	C		NTFS	Partition	29 GB	Healthy	System
Volume 1			RAW	Stripe	15 GB	Healthy	

Perhatikan bahwa kolom Type sekarang menunjukkan bahwa Volume 1 adalah volume stripe.

10. Pilih dan format volume Anda sehingga Anda dapat mulai menggunakannya.

- a. Pilih volume yang ingin Anda format, ganti *n* dengan nomor volume Anda.

```
DISKPART> select volume n

Volume n is the selected volume.
```

- b. Format volume.

 Note

Untuk melakukan format penuh, hapus opsi quick.

```
DISKPART> format quick recommended label="My new volume"
```

```
100 percent completed
```

```
DiskPart successfully formatted the volume.
```

- c. Tetapkan huruf drive yang tersedia untuk volume Anda.

```
DISKPART> assign letter f
```

```
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.
```

Volume baru Anda sekarang siap digunakan.

Buat snapshot volume dalam suatu array RAID

Jika Anda ingin mencadangkan data pada volume EBS dalam array RAID menggunakan snapshot, Anda harus memastikan bahwa snapshot konsisten. Ini karena snapshot volume ini dibuat secara independen. Untuk memulihkan volume EBS dalam array RAID dari snapshot yang tidak selaras akan menurunkan integritas dari array.

Untuk membuat satu set snapshot konsisten untuk rangkaian RAID Anda, gunakan [Snapshot multivolume EBS](#). Snapshot multi-volume memungkinkan Anda mengambil point-in-time, mengkoordinasikan data, dan snapshot yang konsisten dengan crash di beberapa volume EBS yang dilampirkan ke sebuah instans. EC2 Anda tidak perlu menghentikan instans untuk berkoordinasi antar volume guna memastikan konsistensi karena snapshot diambil secara otomatis di berbagai volume EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat langkah-langkah untuk membuat snapshot multi-volume di bawah Buat snapshot [Amazon EBS](#).

Benchmark volume Amazon EBS

Anda dapat menguji kinerja volume Amazon EBS dengan mensimulasikan I/O beban kerja. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Luncurkan instans yang dioptimalkan EBS.
2. Buat volume EBS baru.
3. Lampirkan volume ke instans yang dioptimalkan EBS.
4. Konfigurasi dan pasang perangkat blok.
5. Instal alat untuk mengukur I/O kinerja.
6. Benchmark I/O kinerja volume Anda.
7. Hapus volume Anda dan akhiri instans Anda sehingga Anda tidak terus membebankan biaya.

Important

Beberapa prosedur mengakibatkan penghancuran data yang ada pada volume EBS yang menjadi patokan. Prosedur tolok ukur dimaksudkan untuk digunakan pada volume yang dibuat khusus untuk tujuan pengujian, bukan volume produksi.

Siapkan instans Anda

Untuk mendapatkan performa optimal dari volume EBS, kami menyarankan agar Anda menggunakan instans yang dioptimalkan dengan EBS. Instans yang dioptimalkan untuk EBS memberikan bandwidth khusus antara Amazon EC2 dan Amazon EBS, spesifikasi tergantung pada tipe instans.

Untuk membuat instans yang dioptimalkan EBS, pilih Luncurkan sebagai instans yang dioptimalkan EBS saat meluncurkan instans menggunakan konsol Amazon EC2, atau tentukan `--ebs-optimized` saat menggunakan baris perintah. Pastikan Anda memilih jenis instance yang mendukung opsi ini.

Menyiapkan volume SSD IOPS yang Tersedia atau SSD Tujuan Umum

Untuk menciptakan volume SSD IOPS yang Tersedia (io1 dan io2) atau SSD Tujuan Umum (gp2 dan gp3) menggunakan konsol Amazon EC2, untuk Tipe volume, pilih SSD IOPS yang Tersedia (io1), SSD IOPS yang Tersedia (io2), SSD Tujuan Umum (gp2), atau SSD Tujuan Umum (gp3). Di baris perintah, tentukan `io1`, `io2`, `gp2`, atau `gp3` untuk parameter `--volume-type`. Untuk `io1`, `io2`, dan

gp3 volume, tentukan jumlah I/O operasi per detik (IOPS) untuk `--iops` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tipe volume Amazon EBS](#) dan [Buat volume Amazon EBS](#).

(Hanya instance Linux) Untuk contoh pengujian, kami menyarankan Anda membuat array RAID 0 dengan 6 volume, yang menawarkan kinerja tingkat tinggi. Karena Anda dikenai biaya berdasarkan gigabita yang disediakan (dan jumlah IOPS yang Tersedia untuk volume io1, io2, dan gp3), bukan jumlah volume, tidak ada biaya tambahan untuk membuat beberapa volume yang lebih kecil dan menggunakannya untuk membuat set stripe. Jika Anda menggunakan Oracle Orion untuk mengukur volume Anda, Oracle Orion dapat melakukan simulasi striping dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Oracle ASM, jadi sebaiknya biarkan Orion yang melakukan striping. Jika Anda menggunakan alat tolok ukur yang berbeda, Anda perlu membuat volume sendiri.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat array RAID 0, lihat [Buat array RAID 0](#).

Siapkan volume HDD Throughput Dioptimalkan (**st1**) atau Cold HDD (**sc1**)

Untuk membuat volume `st1`, pilih HDD Throughput Dioptimalkan saat membuat volume menggunakan konsol Amazon EC2, atau tentukan `--type st1` saat menggunakan baris perintah. Untuk membuat volume `sc1`, pilih HDD Throughput Dioptimalkan saat membuat volume menggunakan konsol Amazon EC2, atau tentukan `--type sc1` saat menggunakan baris perintah. Untuk informasi tentang pembuatan volume EBS, lihat [Buat volume Amazon EBS](#). Untuk informasi tentang memasang volume ini ke instans Anda, lihat [Lampirkan volume Amazon EBS ke instans Amazon EC2](#).

(Hanya instance Linux) AWS menyediakan template JSON untuk digunakan CloudFormation yang menyederhanakan prosedur penyiapan ini. Akses [template](#) dan simpan sebagai file JSON. CloudFormation memungkinkan Anda mengonfigurasi kunci SSH Anda sendiri dan menawarkan cara yang lebih mudah untuk mengatur lingkungan pengujian kinerja untuk mengevaluasi `st1` volume. Templat membuat instans generasi saat ini dan 2 TiB volume `st1`, dan memasang volume ke instans pada `/dev/xvdf`.

(Hanya instance Linux) Untuk membuat volume HDD menggunakan template

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Pilih Buat tumpukan.
3. Pilih Unggah Templat ke Amazon S3 dan pilih templat JSON yang Anda dapatkan sebelumnya.
4. Berikan tumpukan Anda nama seperti “ebs-perf-testing”, dan pilih jenis instance (defaultnya adalah `r3.8xlarge`) dan kunci SSH.

5. Pilih Selanjutnya dua kali, lalu pilih Buat Tumpukan.
6. Setelah status untuk tumpukan baru Anda berpindah dari `CREATE_IN_PROGRESS` ke `COMPLETE`, pilih Output untuk mendapatkan entri DNS publik untuk instans baru Anda, yang akan memiliki volume `st1` 2 TiB yang terlampir padanya.
7. Terhubung menggunakan SSH ke tumpukan baru Anda sebagai pengguna **ec2-user**, dengan nama host yang diperoleh dari entri DNS di langkah sebelumnya.
8. Lanjut ke [Pasang alat tolok ukur](#).

Pasang alat tolok ukur

Tabel berikut mencantumkan beberapa alat yang mungkin dapat Anda gunakan untuk mengukur kinerja volume EBS.

Instans Linux

Alat	Deskripsi
fio	Untuk I/O kinerja benchmarking. (Perhatikan bahwa fio memiliki ketergantungan pada <code>libaio-devel</code>.) Untuk menginstal fio di Amazon Linux, jalankan perintah berikut: <pre>\$ sudo yum install -y fio</pre> Untuk memasang fio di Ubuntu, jalankan perintah berikut: <pre>sudo apt-get install -y fio</pre>
Alat Kalibrasi Orion Oracle	Untuk mengkalibrasi I/O kinerja sistem penyimpanan yang akan digunakan dengan database Oracle.

Instans Windows

Alat	Deskripsi
DiskSpd	DiskSpd adalah alat kinerja penyimpanan dari tim teknik Windows, Windows Server, dan Cloud Server Infrastructure di Microsoft. Ini tersedia untuk diunduh di https://github.com/Microsoft/diskspd/rilis. Setelah Anda mengunduh file <code>diskspd.exe</code> yang dapat dijalankan, buka command prompt dengan wewenang administratif (dengan memilih "Run as Administrator"), dan kemudian navigasi ke direktori tempat Anda menyalin file <code>diskspd.exe</code>. Salin yang diinginkan file <code>diskspd.exe</code> yang dapat dieksekusi dari folder executable yang sesuai (<code>amd64fre</code>, <code>armfre</code> atau <code>x86fre</code>) ke jalur yang singkat dan sederhana seperti <code>C:\DiskSpd</code>. Dalam kebanyakan kasus, Anda akan menginginkan versi 64-bit DiskSpd dari <code>amd64fre</code> folder. Kode sumber untuk DiskSpd di-host GitHub di: https://github.com/Microsoft/diskspd.
CrystalDiskMark	CrystalDiskMark adalah perangkat lunak benchmark disk sederhana. Ini tersedia untuk diunduh di https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark/.

Alat tolok ukur ini mendukung berbagai macam parameter uji. Anda harus menggunakan perintah yang akan mendukung oleh perkiraan beban kerja volume Anda. Perintah yang diberikan di bawah ini dimaksudkan sebagai contoh untuk membantu Anda memulai.

Pilih panjang antrean volume

Memilih panjang antrean volume terbaik berdasarkan beban kerja dan tipe volume Anda.

Panjang antrean pada volume yang didukung SSD

Untuk menentukan panjang antrean yang optimal untuk beban kerja Anda pada volume yang didukung SSD, kami menyarankan Anda menargetkan panjang antrean 1 untuk setiap 1000 IOPS yang disediakan (acuan untuk volume SSD Tujuan Umum dan jumlah yang disediakan untuk

volume SSD IOPS yang Tersedia). Kemudian, Anda dapat memantau performa aplikasi Anda dan menyesuaikan nilai tersebut berdasarkan kebutuhan aplikasi Anda.

Peningkatan panjang antrean akan bermanfaat hingga Anda mencapai IOPS yang tersedia , throughput, atau panjang antrean sistem optimal, yang saat ini ditetapkan ke 32. Misalnya, volume dengan 3.000 IOPS yang Tersedia harus menargetkan panjang antrean 3. Anda harus bereksperimen mengatur nilai-nilai ini ke atas atau ke bawah untuk melihat apa yang terbaik untuk aplikasi Anda.

Panjang antrean pada volume yang didukung HDD

Untuk menentukan panjang antrean yang optimal untuk beban kerja Anda pada volume yang didukung HDD, kami sarankan agar Anda menargetkan panjang antrean minimal 4 sambil melakukan I/O berurutan 1MiB. Kemudian, Anda dapat memantau performa aplikasi Anda dan menyesuaikan nilai tersebut berdasarkan kebutuhan aplikasi Anda. Misalnya, st1 volume 2 TiB dengan throughput burst 500 MiB/s dan IOPS 500 harus menargetkan panjang antrian 4, 8, atau 16 saat melakukan 1.024 KiB, 512 KiB, atau 256 KiB berurutan masing-masing. I/Os Anda harus bereksperimen mengatur nilai-nilai ini ke atas atau ke bawah untuk melihat apa yang terbaik untuk aplikasi Anda.

Nonaktifkan Status C

Sebelum menjalankan benchmarking, Anda harus menonaktifkan prosesor C-states. Inti yang sementara diam di CPU yang mendukung dapat memasuki status C untuk menghemat daya. Ketika inti dipanggil untuk melanjutkan pemrosesan, beberapa waktu berlalu sampai inti beroperasi GApenuh. Latensi ini dapat mengganggu rutinitas tolok ukur prosesor . Untuk informasi selengkapnya tentang status C dan tipe instans EC2 mana yang mendukungnya, lihat [Kontrol status processor untuk Instans EC2 Anda](#).

Instans Linux

Anda dapat menonaktifkan status C di Amazon Linux, RHEL, dan CentOS sebagai berikut:

1. Dapatkan jumlah C-state.

```
$ cpupower idle-info | grep "Number of idle states:"
```

2. Nonaktifkan status C dari c1 ke cN. Idealnya, inti harus berada dalam keadaan c0.

```
$ for i in `seq 1 $((N-1))`; do cpupower idle-set -d $i; done
```

Instans Windows

Anda dapat menonaktifkan C-states pada Windows sebagai berikut:

1. Masuk PowerShell, dapatkan skema daya aktif saat ini.

```
$current_scheme = powercfg /getactivescheme
```

2. Dapatkan skema daya GUID.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerPlan -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='High performance']").InstanceID
```

3. Dapatkan pengaturan daya GUID.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSetting -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='Processor idle disable']").InstanceID
```

4. Dapatkan pengaturan daya subgroup GUID.

```
(Get-WmiObject -class Win32_PowerSettingSubgroup -Namespace "root\cimv2\power" -Filter "ElementName='Processor power management']").InstanceID
```

5. Nonaktifkan status C dengan mengatur nilai indeks ke 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa status-C dinonaktifkan.

```
powercfg /  
setacvalueindex <power_scheme_guid> <power_setting_subgroup_guid> <power_setting_guid>  
1
```

6. Tetapkan skema aktif untuk memastikan pengaturan disimpan.

```
powercfg /setactive <power_scheme_guid>
```

Lakukan benchmarking

Prosedur berikut menjelaskan perintah tolok ukur untuk berbagai tipe volume EBS.

Jalankan perintah berikut pada instans EBS yang dioptimalkan yang memasang volume EBS. Jika volume EBS dibuat dari snapshot, pastikan untuk sebelumnya menetapkan tolok ukur. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Inisialisasi volume secara manual setelah pembuatan](#).

Tip

Anda dapat menggunakan histogram I/O latensi yang disediakan oleh statistik kinerja terperinci EBS untuk membandingkan distribusi I/O kinerja dalam pengujian benchmarking Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EBS statistik kinerja terperinci](#).

Setelah selesai menguji volume, lihat topik berikut untuk bantuan pembersihan: [Menghapus volume Amazon EBS](#) dan [Hentikan instans Anda](#).

Tolok Ukur Volume SSD IOPS yang Tersedia dan SSD Tujuan Umum

Instans Linux

Jalankan fio pada array RAID 0 yang Anda buat.

Perintah berikut melakukan operasi acak 16 KB.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --ioengine=psync --name fio_test_file --direct=1 --rw=randwrite --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --group_reporting --norandommap
```

Perintah berikut melakukan operasi baca acak 16 KB.

```
$ sudo fio --directory=/mnt/p_iops_vol0 --name fio_test_file --direct=1 --rw=randread --bs=16k --size=1G --numjobs=16 --time_based --runtime=180 --group_reporting --norandommap
```

Untuk informasi selengkapnya tentang penafsiran hasil, lihat tutorial ini: [Memeriksa performa IO disk dengan fio](#).

Instans Windows

Jalankan DiskSpd pada volume yang Anda buat.

Perintah berikut akan menjalankan I/O tes acak 30 detik menggunakan file uji 20GB yang terletak di C: drive, dengan rasio tulis 25% dan 75% baca, dan ukuran blok 8K. Ini akan menggunakan delapan thread bekerja, masing-masing dengan empat I/O luar biasa, dan benih nilai entropi tulis 1GB. Hasil uji akan disimpan ke file teks yang disebut `DiskSpeedResults.txt`. Parameter ini mensimulasikan beban kerja SQL Server OLTP.

```
diskspd -b8K -d30 -o4 -t8 -h -r -w25 -L -Z1G -c20G C:\iotest.dat > DiskSpeedResults.txt
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang menafsirkan hasil, lihat tutorial ini: [Memeriksa kinerja IO disk dengan Disk. SPd](#)

Benchmark **st1** dan **sc1** volume (instance Linux)

Jalankan fio pada volume st1 atau sc1.

Note

Sebelum menjalankan pengujian ini, setel buffered I/O pada instance Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tingkatkan read-ahead untuk throughput tinggi, beban kerja read-heavy pada dan \(hanya instance Linux\) st1 sc1](#).

Perintah berikut melakukan operasi pembacaan berurutan 1 MiB terhadap perangkat blok st1 terlampir (misalnya, /dev/xvdf):

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=read --randrepeat=0
--ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_read_test
```

Perintah berikut melakukan operasi pembacaan berurutan 1 MiB terhadap perangkat blok st1 yang terlampir:

```
$ sudo fio --filename=/dev/<device> --direct=1 --rw=write --randrepeat=0
--ioengine=libaio --bs=1024k --iodepth=8 --time_based=1 --runtime=180 --
name=fio_direct_write_test
```

Beberapa beban kerja melakukan campuran antara baca berurutan dan berurutan ke bagian perangkat blok yang berbeda. Untuk mengukur beban kerja tersebut, kami sarankan agar Anda menggunakan pekerjaan fio untuk membaca serta menggunakan opsi fio `offset_increment` untuk menargetkan lokasi perangkat blok yang berbeda untuk setiap pekerjaan.

Menjalankan beban kerja ini adalah yang lebih rumit dibandingkan dengan beban kerja baca-urut atau tulis-urut. Gunakan editor teks untuk membuat file pekerjaan fio, yang disebut `fio_rw_mix.cfg` dalam contoh ini, yang berisi hal berikut:

```
[global]
clocksource=clock_gettime
randrepeat=0
runtime=180

[sequential-write]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=write
rwmixread=0
rwmixwrite=100

[sequential-read]
bs=1M
ioengine=libaio
direct=1
iodepth=8
filename=/dev/<device>
do_verify=0
rw=read
rwmixread=100
rwmixwrite=0
offset=100g
```

Kemudian jalankan perintah berikut:

```
$ sudo fio fio_rw_mix.cfg
```

Untuk informasi lebih lanjut tentang menafsirkan hasil, lihat tutorial ini: [Memeriksa I/O kinerja disk dengan fio](#).

Banyak pekerjaan fio untuk I/O langsung, meskipun menggunakan operasi baca atau tulis berurutan, dapat menghasilkan throughput yang lebih rendah dari yang diharapkan untuk volume `st1` dan `sc1`. Kami menyarankan Anda menggunakan satu I/O pekerjaan langsung dan menggunakan `iodepth` parameter untuk mengontrol jumlah I/O operasi bersamaan.

Otomatiskan pencadangan dengan Amazon Data Lifecycle Manager

Anda dapat menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatiskan pembuatan, penyimpanan, dan penghapusan snapshot EBS dan yang didukung EBS. AMIs Ketika Anda mengotomatisasi snapshot dan manajemen AMI, hal ini membantu Anda untuk:

- Lindungi data berharga dengan menerapkan jadwal pencadangan rutin.
- Buat standar AMIs yang dapat disegarkan secara berkala.
- Mempertahankan cadangan sebagaimana diwajibkan oleh auditor atau kepatuhan internal.
- Mengurangi biaya penyimpanan dengan menghapus cadangan yang usang.
- Membuat kebijakan cadangan pemulihan bencana yang membuat cadangan data ke Wilayah atau akun terisolasi.

Jika digabungkan dengan fitur pemantauan Amazon EventBridge dan AWS CloudTrail, Amazon Data Lifecycle Manager menyediakan solusi pencadangan lengkap untuk instans Amazon EC2 dan volume EBS individual tanpa biaya tambahan.

Important

- Amazon Data Lifecycle Manager tidak dapat mengelola snapshot atau AMIs dibuat dengan cara lain.
- Amazon Data Lifecycle Manager tidak dapat mengotomatiskan pembuatan, penyimpanan, dan penghapusan instans yang didukung toko. AMIs

Amazon Data Lifecycle Manager dinilai sebagai kemampuan layanan Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Setiap [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan Program Kepatuhan](#) (FedRAMP, HIPAA BAA, SOC, dll) yang mencantumkan Amazon EBS juga akan berlaku untuk Amazon Data Lifecycle Manager.

Daftar Isi

- [Kuota](#)
- [Cara kerja Amazon Data Lifecycle Manager](#)

- [Kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager vs kebijakan khusus](#)
- [Membuat kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk snapshot EBS](#)
- [Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk EBS yang didukung AMIs](#)
- [Mengotomatiskan salinan snapshot lintas akun dengan Data Lifecycle Manager](#)
- [Ubah kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Hapus kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Kontrol akses ke Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan IAM](#)
- [Pantau kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Titik akhir layanan untuk Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Buat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon EBS](#)
- [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Kuota

AWS Akun Anda memiliki kuota berikut yang terkait dengan Amazon Data Lifecycle Manager:

Deskripsi	Kuota
Kebijakan siklus hidup kustom per Wilayah	100
Kebijakan default untuk snapshot EBS per Wilayah	1
Kebijakan standar untuk EBS-Backed per AMIs Region	1
Tanda per sumber daya	45

Cara kerja Amazon Data Lifecycle Manager

Berikut ini adalah elemen utama dari Amazon Data Lifecycle Manager.

Elemen

- [Kebijakan](#)
- [Jadwal kebijakan \(hanya kebijakan kustom\)](#)
- [Tanda sumber daya target \(hanya kebijakan kustom\)](#)
- [Snapshot](#)
- [Didukung EBS AMIs](#)
- [Tanda Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Kebijakan

Dengan Amazon Data Lifecycle Manager, Anda membuat kebijakan untuk menentukan persyaratan pembuatan dan retensi cadangan. Kebijakan ini biasanya menentukan hal berikut:

- Jenis kebijakan - Mendefinisikan jenis sumber daya cadangan yang dikelola kebijakan (snapshot atau didukung AMIs EBS).
- Sumber daya target — Menentukan jenis sumber daya yang ditargetkan oleh kebijakan (instans atau volume EBS).
- Frekuensi pembuatan — Mendefinisikan seberapa sering kebijakan berjalan dan membuat snapshot atau AMIs
- Ambang batas retensi — Menentukan berapa lama kebijakan mempertahankan snapshot atau AMIs setelah pembuatan.
- Tindakan tambahan — Menentukan tindakan tambahan yang harus dilakukan kebijakan, seperti penyalinan, pengarsipan, atau penandaan sumber daya lintas wilayah.

Amazon Data Lifecycle Manager menawarkan kebijakan default dan kebijakan kustom.

Kebijakan default

Kebijakan default mencadangkan semua volume dan instans di Wilayah yang tidak memiliki cadangan terbaru. Anda dapat mengecualikan volume dan instans secara opsional dengan menentukan parameter pengecualian.

Amazon Data Lifecycle Manager mendukung kebijakan default berikut:

- Kebijakan default untuk snapshot EBS — Menargetkan volume dan mengotomatiskan pembuatan, retensi, dan penghapusan snapshot.

- Kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs — Menargetkan instans dan mengotomatiskan pembuatan, penyimpanan, dan deregistrasi yang didukung EBS. AMIs

Anda hanya dapat memiliki satu kebijakan default per jenis sumber daya di setiap akun dan Wilayah AWS .

Kebijakan kustom

Kebijakan kustom menargetkan sumber daya tertentu berdasarkan tanda yang ditetapkan dan mendukung fitur-fitur canggih, seperti pemulihan snapshot cepat, pengarsipan snapshot, penyalinan lintas akun, serta skrip pra dan pasca. Kebijakan kustom dapat mencakup hingga 4 jadwal, di mana setiap jadwal dapat memiliki frekuensi pembuatan sendiri, ambang retensi, dan konfigurasi fitur lanjutan.

Amazon Data Lifecycle Manager mendukung kebijakan kustom berikut ini:

- Kebijakan default untuk snapshot EBS — Menargetkan volume atau instans dan mengotomatiskan pembuatan, retensi, dan penghapusan snapshot.
- Kebijakan AMI yang didukung EBS — Menargetkan instans dan mengotomatiskan pembuatan, retensi, dan deregistrasi yang didukung EBS. AMIs
- Kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun — Mengotomatiskan tindakan penyalinan lintas-Wilayah untuk snapshot yang dibagikan dengan Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager vs kebijakan khusus](#).

Jadwal kebijakan (hanya kebijakan kustom)

Jadwal kebijakan menentukan kapan snapshot atau AMIs dibuat oleh kebijakan. Kebijakan dapat memiliki hingga empat jadwal—satu jadwal wajib, dan hingga tiga jadwal opsional.

Menambahkan beberapa jadwal ke satu kebijakan memungkinkan Anda membuat snapshot atau AMIs pada frekuensi yang berbeda menggunakan kebijakan yang sama. Misalnya, Anda dapat membuat satu kebijakan yang membuat snapshot harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk mengelola beberapa kebijakan.

Untuk setiap jadwal, Anda dapat menentukan frekuensi, pengaturan pemulihan snapshot cepat (hanya kebijakan siklus hidup snapshot), aturan salinan lintas-Wilayah, dan tanda. Tag yang ditetapkan ke jadwal secara otomatis ditetapkan ke snapshot atau AMIs yang dibuat saat jadwal

dimulai. Selain itu, Amazon Data Lifecycle Manager secara otomatis menetapkan tanda yang dihasilkan sistem berdasarkan frekuensi jadwal ke setiap snapshot atau AMI.

Setiap jadwal dimulai secara individual didasarkan pada frekuensinya. Jika beberapa jadwal dimulai secara bersamaan, Amazon Data Lifecycle Manager hanya membuat satu snapshot atau AMI dan menerapkan pengaturan retensi jadwal yang memiliki periode penyimpanan tertinggi. Tanda semua jadwal yang dimulai akan diterapkan ke snapshot atau AMI.

- (Kebijakan siklus hidup snapshot saja) Jika lebih dari satu jadwal yang dimulai diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, snapshot akan diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat di semua Zona Ketersediaan yang ditentukan di semua jadwal yang dimulai. Pengaturan retensi tertinggi untuk jadwal yang dimulai akan digunakan untuk setiap Zona Ketersediaan.
- Jika lebih dari satu jadwal yang dimulai diaktifkan untuk penyalinan lintas-Wilayah, snapshot atau AMI disalin ke semua Wilayah yang ditentukan di semua jadwal yang dimulai. Periode retensi tertinggi dari jadwal yang dimulai diterapkan.

Tanda sumber daya target (hanya kebijakan kustom)

Kebijakan kustom Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan tanda sumber daya untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan dicadangkan. Saat membuat snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS, Anda dapat menentukan beberapa tanda sumber daya target. Semua sumber daya dari tipe tertentu (instans atau volume) yang memiliki setidaknya satu tanda sumber daya target yang ditentukan akan ditargetkan oleh kebijakan. Misalnya, jika Anda membuat kebijakan snapshot yang menargetkan volume dan Anda menentukan `purpose=prod`, `costcenter=prod`, dan `environment=live` sebagai tanda sumber daya target, kebijakan tersebut akan menargetkan semua volume yang memiliki salah satu pasangan nilai kunci tanda tersebut.

Jika Anda ingin menjalankan beberapa kebijakan pada sumber daya, Anda dapat menetapkan beberapa tanda ke sumber daya target, lalu membuat kebijakan terpisah yang masing-masing menargetkan tanda sumber daya tertentu.

Anda tidak dapat menggunakan karakter \ atau = dalam kunci tanda. Tanda sumber daya peka huruf besar dan kecil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandai sumber daya Anda](#).

Snapshot

Snapshot adalah sarana utama untuk mencadangkan data dari volume EBS Anda. Untuk menghemat biaya penyimpanan, snapshot berikutnya bersifat bertahap, hanya berisi data volume yang berubah

sejak snapshot sebelumnya. Ketika Anda menghapus satu snapshot dalam seri snapshot untuk volume, hanya data yang unik untuk snapshot itu yang dihapus. Sisa riwayat volume yang ditangkap dipertahankan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Didukung EBS AMIs

Amazon Machine Image (AMI) menyediakan informasi yang diperlukan untuk meluncurkan sebuah instans. Anda dapat meluncurkan beberapa instans dari AMI tunggal ketika Anda memerlukan beberapa instans dengan konfigurasi yang sama. Amazon Data Lifecycle Manager hanya mendukung EBS yang didukung. AMIs Dukungan EBS AMIs sertakan snapshot untuk setiap volume EBS yang dipasang pada instans sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambar Mesin Amazon \(AMI\)](#).

Tanda Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager menerapkan tag sistem berikut ke semua snapshot dan AMIs dibuat oleh kebijakan, untuk membedakannya dari snapshot dan AMIs dibuat dengan cara lain:

- `aws:dlm:lifecycle-policy-id`
- `aws:dlm:lifecycle-schedule-name`
- `aws:dlm:expirationTime` — Untuk snapshot yang dibuat oleh jadwal berbasis usia. Menunjukkan kapan snapshot akan dihapus dari tingkat standar.
- `dlm:managed`
- `aws:dlm:archived` — Untuk snapshot yang diarsipkan berdasarkan jadwal.
- `aws:dlm:pre-script` — Untuk snapshot yang dibuat dengan skrip pra.
- `aws:dlm:post-script` — Untuk snapshot yang dibuat dengan skrip pasca.

Anda juga dapat menentukan tag khusus untuk diterapkan pada snapshot dan AMIs pembuatan. Anda tidak dapat menggunakan karakter \ atau = dalam kunci tanda.

Tanda target yang digunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengaitkan volume dengan kebijakan snapshot dapat secara opsional diterapkan pada snapshot yang dibuat oleh kebijakan. Demikian pula, tag target yang digunakan untuk mengaitkan instance dengan kebijakan AMI secara opsional dapat diterapkan untuk AMIs dibuat oleh kebijakan.

Kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager vs kebijakan khusus

Bagian ini membandingkan kebijakan default dan kebijakan kustom dan menyoroti persamaan dan perbedaannya.

Topik

- [Perbandingan kebijakan snapshot EBS](#)
- [Perbandingan kebijakan AMI yang didukung EBS](#)

Perbandingan kebijakan snapshot EBS

Tabel berikut menyoroti perbedaan antara kebijakan default untuk snapshot EBS dan kebijakan snapshot EBS kustom.

Fitur	Kebijakan default untuk snapshot EBS	Kebijakan snapshot EBS kustom
Sumber daya cadangan terkelola	Snapshot EBS	Snapshot EBS
Jenis sumber daya target	Volume	Volume atau instans
Penargetan sumber daya	Menargetkan semua volume di Wilayah yang tidak memiliki snapshot terbaru. Anda dapat menentukan parameter pengecualian untuk mengecualikan instans tertentu.	Menargetkan hanya volume atau instans yang memiliki tanda tertentu.
Parameter pengecualian	Ya, dapat mengecualikan volume boot, tipe volume tertentu, dan volume dengan tanda tertentu.	Ya, dapat mengecualikan volume dan volume boot dengan tanda tertentu saat menargetkan instans.
Support AWS Outposts	Tidak	Ya

Fitur	Kebijakan default untuk snapshot EBS	Kebijakan snapshot EBS kustom
Mendukung beberapa jadwal	Tidak	Ya, hingga 4 jadwal per kebijakan
Jenis retensi yang didukung	Retensi berbasis usia saja	Retensi berbasis usia dan berbasis hitungan
Frekuensi pembuatan snapshot	Setiap 1 hingga 7 hari.	Frekuensi harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau kustom menggunakan ekspresi cron.
Retensi snapshot	2 hingga 14 hari.	Hingga 1000 snapshot (berbasis hitungan) atau hingga 100 tahun (berbasis usia).
Mendukung snapshot yang konsisten dengan aplikasi	Tidak	Ya, menggunakan skrip pra dan pasca
Mendukung pengarsipan snapshot	Tidak	Ya
Mendukung pemulihan snapshot cepat	Tidak	Ya
Mendukung penyalinan lintas Wilayah	Ya, dengan pengaturan default ¹	Ya, dengan pengaturan kustom
Mendukung berbagi lintas akun	Tidak	Ya

Fitur	Kebijakan default untuk snapshot EBS	Kebijakan snapshot EBS kustom
Mendukung penghapusan yang diperpanjang ²	Ya	Tidak

¹ Untuk kebijakan default:

- Anda tidak dapat menyalin tanda ke salinan lintas wilayah.
- Salinan menggunakan periode retensi yang sama dengan snapshot sumber.
- Salinan mendapatkan status enkripsi yang sama dengan snapshot sumber. Jika Wilayah tujuan diaktifkan untuk enkripsi secara default, salinan selalu dienkripsi, bahkan jika snapshot sumber tidak dienkripsi. Salinan selalu dienkripsi dengan kunci KMS default untuk Wilayah tujuan.

² Untuk kebijakan default dan kustom:

- Jika instans atau volume target dihapus, Amazon Data Lifecycle Manager terus menghapus snapshot hingga, tetapi tidak termasuk, snapshot terakhir berdasarkan periode retensi. Untuk kebijakan default, Anda dapat memperpanjang penghapusan untuk menyertakan snapshot terakhir.
- Jika kebijakan dihapus atau memasukkan kesalahan atau status dinonaktifkan, Amazon Data Lifecycle Manager berhenti menghapus snapshot. Untuk kebijakan default, Anda dapat memperpanjang penghapusan terus menghapus snapshot, termasuk snapshot terakhir.

Perbandingan kebijakan AMI yang didukung EBS

Tabel berikut menyoroti perbedaan antara kebijakan default untuk kebijakan AMI yang didukung EBS AMIs dan kustom yang didukung EBS.

Fitur	Kebijakan default untuk EBS Backed AMIs	Kebijakan AMI yang didukung EBS
Sumber daya cadangan terkelola	Didukung EBS AMIs	Didukung EBS AMIs
Jenis sumber daya target	Instans	Instans
Penargetan sumber daya	Menargetkan semua contoh di Wilayah yang tidak memiliki baru-baru ini AMIs. Anda dapat menentukan parameter pengecualian untuk mengecualikan instans tertentu.	Menargetkan hanya instans yang memiliki tanda tertentu.
Boot ulang instans sebelum pembuatan AMI	Tidak	Ya
Parameter pengecualian	Ya, dapat mengecualikan instans dengan tanda tertentu.	Tidak
Mendukung beberapa jadwal	Tidak	Ya, hingga 4 jadwal per kebijakan.
Frekuensi pembuatan AMI	Setiap 1 hingga 7 hari.	Frekuensi harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau kustom menggunakan ekspresi cron.
Jenis retensi yang didukung	Retensi berbasis usia saja.	Retensi berbasis usia dan berbasis jumlah.
AMIs retensi	2 hingga 14 hari.	Hingga 1000 AMIs (berbasis hitungan) atau hingga 100 tahun (berdasarkan usia).

Fitur	Kebijakan default untuk EBS Backed AMIs	Kebijakan AMI yang didukung EBS
Mendukung AMI penghentian	Tidak	Ya
Mendukung penyalinan lintas Wilayah	Ya, dengan pengaturan default ¹	Ya, dengan pengaturan kustom
Mendukung penghapusan yang diperpanjang ²	Ya	Tidak

¹Untuk kebijakan default:

- Anda tidak dapat menyalin tanda ke salinan lintas wilayah.
- Salinan menggunakan periode retensi yang sama dengan AMI sumber.
- Salinan mendapatkan status enkripsi yang sama dengan AMI sumber. Jika Wilayah tujuan diaktifkan untuk enkripsi secara default, salinan selalu dienkrpsi, bahkan jika sumbernya tidak AMIs dienkrpsi. Salinan selalu dienkrpsi dengan kunci KMS default untuk Wilayah tujuan.

² Untuk kebijakan default dan kustom:

- Jika instans yang ditargetkan dihentikan, Amazon Data Lifecycle Manager terus AMIs membatalkan pendaftaran hingga, tetapi tidak termasuk, instans terakhir berdasarkan periode retensi. Untuk kebijakan default, Anda dapat memperpanjang pembatalan pendaftaran untuk menyertakan AMI terakhir.
- Jika kebijakan dihapus atau memasukkan error atau status dinonaktifkan, Amazon Data Lifecycle Manager akan menghentikan deregistering. AMIs Untuk kebijakan default, Anda dapat memperpanjang penghapusan untuk melanjutkan deregistering AMIs, termasuk yang terakhir.

Membuat kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager

Untuk membuat EBS berkala yang didukung AMIs dari instans, gunakan kebijakan default untuk EBS yang didukung. AMIs Untuk membuat snapshot dari semua volume terlepas dari status lampirannya, atau jika Anda ingin mengecualikan volume tertentu, gunakan kebijakan default untuk snapshot EBS.

Bagian ini menjelaskan cara membuat kebijakan default.

Topik

- [Pertimbangan untuk kebijakan default](#)
- [Membuat kebijakan default untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Buat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs](#)
- [Aktifkan kebijakan default Pengelola Siklus Hidup Data di seluruh akun dan Wilayah](#)

Pertimbangan untuk kebijakan default

Ingatlah hal-hal berikut ini saat bekerja dengan kebijakan default:

- Kebijakan default tidak mencadangkan sumber daya target (instance atau volume) yang memiliki cadangan terbaru (snapshot atau). AMIs Frekuensi pembuatan menentukan sumber daya yang dicadangkan. Volume atau instans dicadangkan hanya jika snapshot atau AMI terakhirnya lebih tua dari frekuensi pembuatan kebijakan. Misalnya, jika Anda menentukan frekuensi pembuatan 3 hari, kebijakan default untuk snapshot EBS akan membuat snapshot volume hanya jika snapshot terakhirnya lebih tua dari 3 hari.
- Secara default, kebijakan default menargetkan semua instans atau volume di Wilayah, kecuali parameter pengecualian ditentukan.
- Kebijakan default akan membuat set snapshot unik minimum. Misalnya, jika Anda mengaktifkan kebijakan AMI yang didukung EBS dan kebijakan snapshot EBS, kebijakan snapshot tidak akan menduplikasi snapshot volume yang sudah didukung oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
- Kebijakan default hanya akan mulai menargetkan sumber daya yang berusia minimal 24 jam.
- Jika Anda menghapus volume atau menghentikan instance yang ditargetkan oleh kebijakan default, Amazon Data Lifecycle Manager akan terus menghapus cadangan yang dibuat sebelumnya (snapshot AMIs atau) sesuai dengan periode penyimpanan hingga, tetapi tidak termasuk, cadangan terakhir. Anda harus menghapus cadangan ini secara manual jika tidak diperlukan.

Jika ingin Amazon Data Lifecycle Manager menghapus cadangan terakhir, Anda dapat mengaktifkan perpanjangan penghapusan.

- Jika kebijakan default dihapus atau memasuki status error atau dinonaktifkan, Amazon Data Lifecycle Manager berhenti menghapus backup yang dibuat sebelumnya (snapshot atau). AMIs
Jika ingin Amazon Data Lifecycle Manager terus menghapus cadangan, termasuk yang terakhir, Anda harus mengaktifkan perpanjangan penghapusan sebelum menghapus kebijakan atau sebelum status kebijakan berubah menjadi dinonaktifkan atau dihapus.
- Saat Anda membuat dan mengaktifkan kebijakan default, Amazon Data Lifecycle Manager secara acak menetapkan sumber daya yang ditargetkan ke jendela waktu empat jam. Sumber daya yang ditargetkan dicadangkan selama jendela yang ditetapkan pada frekuensi pembuatan yang ditentukan. Misalnya, jika kebijakan memiliki frekuensi pembuatan 3 hari, dan sumber daya target ditetapkan ke jendela 12:00 - 16:00, sumber daya tersebut akan dicadangkan antara pukul 12:00 - 16:00 setiap 3 hari.

Membuat kebijakan default untuk snapshot Amazon EBS

Prosedur berikut ini menunjukkan cara membuat kebijakan default untuk snapshot EBS.

Console

Untuk membuat kebijakan default untuk snapshot EBS

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Lifecycle Manager lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Untuk Jenis kebijakan, pilih Kebijakan default, lalu pilih Kebijakan snapshot EBS.
4. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk kebijakan tersebut.
5. Untuk Peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin untuk mengelola snapshot.

Sebaiknya pilih Default untuk menggunakan peran IAM default yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager. Namun, Anda juga dapat menggunakan peran IAM kustom yang sebelumnya Anda buat.

6. Untuk Frekuensi Pembuatan, tentukan seberapa sering Anda ingin kebijakan berjalan dan membuat snapshot volume Anda.

Frekuensi yang Anda tentukan juga menentukan volume yang dicadangkan. Kebijakan hanya akan mencadangkan volume yang belum dicadangkan oleh cara lain dalam frekuensi yang

ditentukan. Misalnya, jika Anda menentukan frekuensi pembuatan 3 hari, kebijakan hanya akan membuat snapshot volume yang belum dicadangkan dalam 3 hari terakhir.

7. Untuk Periode retensi, tentukan berapa lama Anda ingin kebijakan mempertahankan snapshot yang dibuatnya. Ketika snapshot mencapai ambang retensi, snapshot akan dihapus secara otomatis. Periode retensi harus lebih besar dari atau sama dengan frekuensi pembuatan.
8. (Opsional) Konfigurasi Parameter pengecualian untuk mengecualikan volume tertentu dari cadangan terjadwal. Volume yang dikecualikan tidak akan dicadangkan saat kebijakan berjalan.
 - a. Untuk mengecualikan volume boot, pilih Kecualikan volume boot. Jika Anda mengecualikan volume boot, hanya volume data (non-boot) yang akan dicadangkan oleh kebijakan. Dengan kata lain, kebijakan tidak akan membuat snapshot volume yang dilampirkan ke instans sebagai volume boot.
 - b. Untuk mengecualikan tipe volume tertentu, pilih Kecualikan tipe volume tertentu, lalu pilih tipe volume yang akan dikecualikan. Hanya volume dari tipe yang tersisa yang akan didukung oleh kebijakan.
 - c. Untuk mengecualikan volume yang memiliki tanda tertentu, pilih Tambahkan tanda, lalu tentukan kunci dan nilai tanda. Kebijakan tidak akan membuat snapshot volume yang memiliki tanda yang ditentukan.
9. (Opsional) Di Pengaturan lanjutan, tentukan tindakan tambahan yang harus dilakukan kebijakan.
 - a. Untuk menyalin tanda yang ditetapkan dari volume sumber ke snapshot, pilih Salin tanda dari volume.
 - b. Dengan Perpanjang penghapusan dinonaktifkan:
 - Jika instans atau volume target dihapus, Amazon Data Lifecycle Manager terus menghapus snapshot hingga, tetapi tidak termasuk, snapshot terakhir berdasarkan periode penyimpanan. Jika Anda ingin Amazon Data Lifecycle Manager menghapus semua snapshot, termasuk yang terakhir, pilih Perpanjang penghapusan.
 - Jika kebijakan dihapus atau memasuki status `error` atau `disabled`, Amazon Data Lifecycle Manager berhenti menghapus snapshot. Jika Anda ingin Amazon Data Lifecycle Manager agar terus menghapus semua snapshot, termasuk yang terakhir, pilih Perpanjang penghapusan.

 Note

Jika Anda mengaktifkan perpanjang penghapusan, Anda menimpa kedua perilaku yang dijelaskan di atas secara bersamaan.

- c. Untuk menyalin snapshot yang dibuat oleh kebijakan ke Wilayah lain, pilih Buat salinan lintas-Wilayah, lalu pilih hingga 3 Wilayah tujuan.
 - Jika snapshot sumber dienkrpsi, atau jika enkripsi secara default diaktifkan untuk Wilayah tujuan, snapshot yang disalin dienkrpsi menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS di Wilayah tujuan.
 - Jika snapshot sumber tidak dienkrpsi dan enkripsi secara default dinonaktifkan untuk Wilayah tujuan, snapshot yang disalin tidak dienkrpsi.
10. (Opsional) Untuk menambahkan tanda ke kebijakan, pilih Tambahkan tanda lalu tentukan kunci tanda dan pasangan nilai.
11. Pilih Buat kebijakan default.

 Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole already exists`, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan default untuk snapshot EBS

Gunakan perintah [create-lifecycle-policy](#). Anda dapat menentukan parameter permintaan dalam salah satu dari dua metode, bergantung pada kasus penggunaan atau preferensi Anda:

- Metode 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \  
--state ENABLED | DISABLED \  
--description "policy_description" \  

```

```
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
--exclusions ExcludeBootVolumes=true | false,
ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}], ExcludeVolumeTypes="standard | gp2 |
gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"
```

Misalnya, untuk membuat kebijakan default untuk snapshot EBS yang menargetkan semua volume di Wilayah, menggunakan peran IAM default, berjalan harian (default), dan mempertahankan snapshot selama 7 hari (default), Anda perlu menentukan parameter berikut:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default snapshot policy" \
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
--default-policy VOLUME
```

• Metode 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy VOLUME \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Jika `policyDetails.json` mencakup berikut:

```
{
  "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceType": "VOLUME",
  "CopyTags": true | false,
  "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
  "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
  "ExtendDeletion": true | false,
  "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion": "destination_region_code"}],
```

```
"Exclusions": {
  "ExcludeBootVolume": true | false,
  "ExcludeVolumeTypes": ["standard | gp2 | gp3 | io1 | io2 | st1 | sc1"],
  "ExcludeTags": [{
    "Key": "exclusion_tag_key",
    "Value": "exclusion_tag_value"
  }]
}
```

Buat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs

Prosedur berikut menunjukkan cara membuat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs.

Console

Untuk membuat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Lifecycle Manager lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Untuk Jenis Kebijakan, pilih Kebijakan default, lalu pilih kebijakan AMI yang didukung EBS.
4. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk kebijakan tersebut.
5. Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin untuk dikelola. AMIs

Sebaiknya pilih Default untuk menggunakan peran IAM default yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager. Namun, Anda juga dapat menggunakan peran IAM kustom yang sebelumnya Anda buat.

6. Untuk frekuensi Pembuatan, tentukan seberapa sering Anda ingin kebijakan dijalankan dan dibuat AMIs dari instance Anda.

Frekuensi yang Anda tentukan juga menentukan instans yang dicadangkan. Kebijakan hanya akan mencadangkan instans yang belum dicadangkan oleh cara lain dalam frekuensi yang ditentukan. Misalnya, jika Anda menentukan frekuensi pembuatan 3 hari, kebijakan hanya akan dibuat AMIs dari instance yang belum dicadangkan dalam 3 hari terakhir.

7. Untuk periode Retensi, tentukan berapa lama Anda ingin kebijakan mempertahankan kebijakan AMIs yang dibuatnya. Ketika AMI mencapai ambang batas retensi, AMI akan secara otomatis dibatalkan pendaftarannya dan snapshot yang terkait akan dihapus. Periode retensi harus lebih besar dari atau sama dengan frekuensi pembuatan.

8. (Opsional) Konfigurasi Parameter pengecualian untuk mengecualikan instans tertentu dari cadangan terjadwal. Instans yang dikecualikan tidak akan dicadangkan saat kebijakan berjalan.
 - Untuk mengecualikan instans yang memiliki tanda tertentu, pilih Tambahkan tanda, lalu tentukan kunci dan nilai tanda. Kebijakan tidak akan dibuat AMIs dari instance yang memiliki tag yang ditentukan.
9. (Opsional) Di Pengaturan lanjutan, tentukan tindakan tambahan yang harus dilakukan kebijakan.
 - a. Untuk menyalin tag yang ditetapkan dari instance sumber ke instans AMIs, pilih Salin tag dari instance.
 - b. Dengan Perpanjang penghapusan dinonaktifkan:
 - Jika instance sumber dihentikan, Amazon Data Lifecycle Manager terus membatalkan pendaftaran yang sebelumnya AMIs dibuat hingga, tetapi tidak termasuk, yang terakhir berdasarkan periode penyimpanan. Jika Anda ingin Amazon Data Lifecycle Manager membatalkan pendaftaran semua, termasuk yang terakhir AMIs, pilih Perpanjang penghapusan.
 - Jika kebijakan dihapus atau masuk ke disabled status error atau, Amazon Data Lifecycle Manager berhenti membatalkan pendaftaran. AMIs Jika Anda ingin Amazon Data Lifecycle Manager melanjutkan deregistering AMIs, termasuk yang terakhir, pilih Perpanjang penghapusan.

 Note

Jika Anda mengaktifkan perpanjangan penghapusan, Anda menimpa kedua perilaku yang dijelaskan di atas secara bersamaan.

- c. Untuk menyalin yang AMIs dibuat oleh kebijakan ke Wilayah lain, pilih Buat salinan Lintas wilayah, lalu pilih hingga 3 Wilayah tujuan.
 - Jika AMI sumber dienkripsi, atau jika enkripsi secara default diaktifkan untuk Wilayah tujuan, yang disalin akan AMIs dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS di Wilayah tujuan.
 - Jika AMI sumber tidak dienkripsi dan enkripsi secara default dinonaktifkan untuk Wilayah tujuan, yang disalin AMIs tidak dienkripsi.

10. (Opsional) Untuk menambahkan tanda ke kebijakan, pilih Tambahkan tanda lalu tentukan kunci tanda dan pasangan nilai.
11. Pilih Buat kebijakan default.

Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` already exists, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs

Gunakan perintah [create-lifecycle-policy](#). Anda dapat menentukan parameter permintaan dalam salah satu dari dua metode, bergantung pada kasus penggunaan atau preferensi Anda:

- Metode 1

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--create-interval creation_frequency_in_days (1-7) \
--retain-interval retention_period_in_days (2-14) \
--copy-tags | --no-copy-tags \
--extend-deletion | --no-extend-deletion \
--cross-region-copy-targets TargetRegion=destination_region_code \
--exclusions ExcludeTags=[{Key=tag_key,Value=tag_value}]
```

Misalnya, untuk membuat kebijakan default yang didukung EBS AMIs yang menargetkan semua instance di Wilayah, menggunakan peran IAM default, menjalankan harian (default), dan mempertahankan AMIs selama 7 hari (default), Anda perlu menentukan parameter berikut:

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED \
--description "Daily default AMI policy" \
```

```
--execution-role-arn arn:aws:iam::account_id:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
--default-policy INSTANCE
```

- Metode 2

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--state ENABLED | DISABLED \
--description "policy_description" \
--execution-role-arn role_arn \
--default-policy INSTANCE \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Jika `policyDetails.json` mencakup berikut:

```
{
  "PolicyLanguage": "SIMPLIFIED",
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceType": "INSTANCE",
  "CopyTags": true | false,
  "CreateInterval": creation_frequency_in_days (1-7),
  "RetainInterval": retention_period_in_days (2-14),
  "ExtendDeletion": true | false,
  "CrossRegionCopyTargets": [{"TargetRegion": "destination_region_code"}],
  "Exclusions": {
    "ExcludeTags": [{
      "Key": "exclusion_tag_key",
      "Value": "exclusion_tag_value"
    }]
  }
}
```

Aktifkan kebijakan default Pengelola Siklus Hidup Data di seluruh akun dan Wilayah

Dengan menggunakan CloudFormation StackSets, Anda dapat mengaktifkan kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager di beberapa akun dan AWS Wilayah dengan satu operasi.

Anda dapat menggunakan kumpulan tumpukan untuk mengaktifkan kebijakan default dengan salah satu cara berikut:

- Di seluruh AWS organisasi — Memastikan bahwa kebijakan default diaktifkan dan dikonfigurasi secara konsisten di seluruh AWS organisasi atau unit organisasi tertentu dalam suatu organisasi. Ini dilakukan dengan menggunakan izin yang dikelola layanan. CloudFormation StackSets membuat peran IAM yang diperlukan atas nama Anda.
- Di seluruh AWS akun tertentu — Memastikan bahwa kebijakan default diaktifkan dan dikonfigurasi secara konsisten di seluruh akun target tertentu. Ini memerlukan izin yang dikelola sendiri. Anda membuat peran IAM yang diperlukan untuk membangun hubungan kepercayaan antara akun administrator set tumpukan dan akun target.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Model izin untuk kumpulan tumpukan](#) di Panduan AWS CloudFormation Pengguna.

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager di seluruh AWS organisasi, di seluruh akun tertentu OUs, atau di seluruh akun target tertentu.

Prasyarat

Lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada cara Anda mengaktifkan kebijakan default:

- (Di seluruh AWS organisasi) Anda harus [mengaktifkan semua fitur di organisasi Anda](#) dan [mengaktifkan akses tepercaya AWS Organizations](#). Anda juga harus menggunakan akun manajemen organisasi atau [akun administrator yang didelegasikan](#).
- (Di seluruh akun target tertentu) Anda harus [memberikan izin yang dikelola sendiri](#) dengan membuat peran yang diperlukan untuk membangun hubungan tepercaya antara akun administrator set stack dan akun target.

Console

Untuk mengaktifkan kebijakan default di seluruh AWS organisasi atau di seluruh akun target tertentu

1. Buka CloudFormation konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudformation>.
2. Di panel navigasi, pilih StackSets, lalu pilih Buat StackSet.
3. Untuk Izin, lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada cara Anda mengaktifkan kebijakan default:
 - (Di seluruh AWS organisasi) Pilih Izin yang dikelola layanan.

- (Di seluruh akun target tertentu) Pilih Izin layanan mandiri. Kemudian, untuk peran admin IAM ARN, pilih peran layanan IAM yang Anda buat untuk akun administrator, dan untuk nama peran eksekusi IAM, masukkan nama peran layanan IAM yang Anda buat di akun target.
4. Untuk Siapkan template, pilih Gunakan contoh template.
 5. Untuk contoh template, lakukan salah satu hal berikut:
 - (Kebijakan default untuk snapshot EBS) Pilih Buat kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager untuk EBS Snapshots.
 - (Kebijakan default untuk EBS yang didukung AMIs) Pilih Buat kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager untuk EBS yang didukung. AMIs
 6. Pilih Berikutnya.
 7. Untuk StackSet nama dan StackSet deskripsi, masukkan nama deskriptif dan deskripsi singkat.
 8. Di bagian Parameter, konfigurasi pengaturan kebijakan default sesuai kebutuhan.

 Note

Untuk beban kerja kritis, kami sarankan CreateInterval = 1 hari dan RetainInterval = 7 hari.

9. Pilih Berikutnya.
10. (Opsional) Untuk Tag, tentukan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi StackSet dan menumpuk sumber daya.
11. Untuk eksekusi Terkelola, pilih Aktif.
12. Pilih Berikutnya.
13. Untuk Menambahkan stack ke set stack, pilih Terapkan stack baru.
14. Lakukan salah satu hal berikut, tergantung pada cara Anda mengaktifkan kebijakan default:
 - (Di seluruh AWS organisasi) Untuk target Deployment pilih salah satu opsi berikut:
 - Untuk menyebarkan di seluruh AWS organisasi, pilih Terapkan ke organisasi.
 - Untuk menyebarkan ke unit organisasi tertentu (OU), pilih Menyebar ke unit organisasi, dan kemudian untuk ID OU, masukkan ID OU. Untuk menambahkan tambahan OUs, pilih Tambahkan OU lain.

- (Di seluruh akun target tertentu) Untuk Akun, lakukan salah satu hal berikut:
 - Untuk menyebarkan ke akun target tertentu, pilih Menyebarkan tumpukan di akun, lalu untuk nomor Akun, masukkan akun target. IDs
 - Untuk menyebarkan ke semua akun di OU tertentu, pilih Menyebarkan tumpukan ke semua akun di unit organisasi, lalu untuk nomor Organisasi, masukkan ID OU target.
- 15. Untuk penyebaran otomatis, pilih Diaktifkan.
- 16. Untuk perilaku penghapusan akun, pilih Pertahankan tumpukan.
- 17. Untuk Menentukan wilayah, pilih Wilayah tertentu untuk mengaktifkan kebijakan default, atau pilih Tambahkan semua Wilayah untuk mengaktifkan kebijakan default di semua Wilayah.
- 18. Pilih Berikutnya.
- 19. Tinjau pengaturan set tumpukan, pilih Saya mengakui yang CloudFormation mungkin membuat sumber daya IAM, lalu pilih Kirim.

AWS CLI

Untuk mengaktifkan kebijakan default di seluruh AWS organisasi

1. Buat set tumpukan. Gunakan perintah [create-stack-set](#).

Untuk `--permission-model`, tentukan `SERVICE_MANAGED`.

Untuk `--template-url`, tentukan salah satu template berikut URLs:

- (Kebijakan default untuk EBS didukung AMIs) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml>
- (Kebijakan default untuk snapshot EBS) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml>

Untuk `--parameters`, tentukan pengaturan untuk kebijakan default. Untuk parameter yang didukung, deskripsi parameter, dan nilai yang valid, unduh templat menggunakan URL dan kemudian lihat templat menggunakan editor teks.

Untuk `--auto-deployment`, tentukan `Enabled=true`,
`RetainStacksOnAccountRemoval=true`.

```
$ aws cloudformation create-stack-set \
--stack-set-name stackset_name \
--permission-model SERVICE_MANAGED \
--template-url template_url \
--parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1"
"ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \
--auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
```

2. Menyebarkan set tumpukan. Gunakan perintah [create-stack-instances](#).

Untuk `--stack-set-name`, tentukan nama kumpulan tumpukan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

Untuk `--deployment-targets OrganizationalUnitIds`, tentukan ID root OU yang akan diterapkan ke seluruh organisasi, atau OU IDs untuk diterapkan ke spesifik OUs dalam organisasi.

Untuk `--regions`, tentukan AWS Wilayah untuk mengaktifkan kebijakan default.

```
$ aws cloudformation create-stack-instances \
--stack-set-name stackset_name \
--deployment-targets OrganizationalUnitIds='["root_ou_id"]' | ["ou_id_1",
"ou_id_2"] \
--regions ["region_1", "region_2"]'
```

Untuk mengaktifkan kebijakan default di seluruh akun target tertentu

1. Buat set tumpukan. Gunakan perintah [create-stack-set](#).

Untuk `--template-url`, tentukan salah satu template berikut URLs:

- (Kebijakan default untuk EBS didukung AMIs) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerAMIDefaultPolicy.yaml>
- (Kebijakan default untuk snapshot EBS) <https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/DataLifecycleManagerEBSSnapshotDefaultPolicy.yaml>

Untuk `--administration-role-arn`, tentukan ARN dari peran layanan IAM yang sebelumnya Anda buat untuk administrator kumpulan tumpukan.

Untuk `--execution-role-name`, tentukan nama peran layanan IAM yang Anda buat di akun target.

Untuk `--parameters`, tentukan pengaturan untuk kebijakan default. Untuk parameter yang didukung, deskripsi parameter, dan nilai yang valid, unduh templat menggunakan URL dan kemudian lihat templat menggunakan editor teks.

Untuk `--auto-deployment`, tentukan `Enabled=true`, `RetainStacksOnAccountRemoval=true`.

```
$ aws cloudformation create-stack-set \  
--stack-set-name stackset_name \  
--template-url template_url \  
--parameters "ParameterKey=param_name_1,ParameterValue=param_value_1" \  
"ParameterKey=param_name_2,ParameterValue=param_value_2" \  
--administration-role-arn administrator_role_arn \  
--execution-role-name target_account_role \  
--auto-deployment "Enabled=true, RetainStacksOnAccountRemoval=true"
```

2. Menyebarkan set tumpukan. Gunakan perintah [create-stack-instances](#).

Untuk `--stack-set-name`, tentukan nama kumpulan tumpukan yang Anda buat pada langkah sebelumnya.

Untuk `--accounts`, tentukan IDs AWS akun target.

Untuk `--regions`, tentukan AWS Wilayah untuk mengaktifkan kebijakan default.

```
$ aws cloudformation create-stack-instances \  
--stack-set-name stackset_name \  
--accounts '["account_ID_1", "account_ID_2"]' \  
--regions '["region_1", "region_2"]'
```


Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk snapshot EBS

Prosedur berikut ini menunjukkan cara menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatisasi siklus hidup snapshot Amazon EBS.

Topik

- [Membuat kebijakan siklus hidup snapshot](#)
- [Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup snapshot](#)
- [Sumber daya tambahan](#)
- [Mengotomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi dengan Data Lifecycle Manager](#)
- [Kasus penggunaan lain untuk skrip pra dan pasca Manajer Siklus Hidup Data](#)
- [Cara kerja skrip pra dan pasca Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Identifikasi snapshot yang dibuat dengan skrip pra dan pasca Data Lifecycle Manager](#)
- [Pantau skrip pra dan pasca Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Membuat kebijakan siklus hidup snapshot

Gunakan salah satu prosedur berikut ini untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot.

Console

Untuk membuat kebijakan snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager, lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Pada layar Pilih jenis kebijakan, pilih Kebijakan snapshot EBS, lalu pilih Berikutnya.
4. Di bagian Sumber daya target, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk Jenis sumber daya target, pilih jenis sumber daya untuk pencadangan. Pilih Volume untuk membuat snapshot volume individu atau pilih Instance untuk membuat snapshot multi-volume dari volume yang dilampirkan ke suatu instans.
 - b. (Outpost dan pelanggan Zona Lokal saja) Tentukan di mana sumber daya target berada.

Untuk Lokasi sumber daya target, tentukan lokasi sumber daya target.

- Untuk menargetkan sumber daya di Wilayah, pilih AWS Wilayah. Amazon Data Lifecycle Manager akan mencadangkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang memiliki tag target yang cocok di Wilayah saat ini saja. Snapshot dibuat di Wilayah yang sama.
 - Untuk menargetkan sumber daya di Local Zones, pilih AWS Local Zones. Amazon Data Lifecycle Manager akan mencadangkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang memiliki tag target yang cocok di semua Local Zones di Wilayah saat ini saja. Snapshot dapat dibuat di Zona Lokal yang sama dengan sumber daya sumber, atau di Wilayah induknya.
 - Untuk menargetkan sumber daya Outpost, pilih AWS Outpost. Amazon Data Lifecycle Manager akan mencadangkan semua sumber daya dari jenis tertentu yang memiliki tag target yang cocok di semua Outposts akun Anda. Snapshot dapat dibuat Outpost sama dengan sumber daya sumber, atau di Wilayah induknya.
- c. Untuk Tanda sumber daya target, pilih tanda sumber daya yang mengidentifikasi volume atau instans yang akan dicadangkan. Hanya sumber daya yang memiliki pasangan kunci tanda dan nilai yang ditentukan yang dicadangkan oleh kebijakan.
5. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk kebijakan tersebut.
 6. Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin untuk mengelola snapshot dan untuk mendeskripsikan volume serta instans. Untuk menggunakan peran default yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager, pilih Peran default. Atau, untuk menggunakan peran IAM kustom yang Anda buat sebelumnya, pilih Pilih peran lain, lalu pilih peran yang akan digunakan.
 7. Untuk Tanda kebijakan, tambahkan tanda yang akan diterapkan pada kebijakan siklus hidup. Anda dapat menggunakan tanda ini untuk mengidentifikasi dan mengategorikan kebijakan Anda.
 8. Untuk Status kebijakan, pilih Aktifkan untuk memulai pelaksanaan kebijakan pada waktu yang dijadwalkan berikutnya, atau Nonaktifkan kebijakan untuk mencegah agar kebijakan tidak berjalan. Jika Anda tidak mengaktifkan kebijakan sekarang, kebijakan tidak akan mulai membuat snapshot sampai Anda mengaktifkannya secara manual setelah pembuatan.
 9. (Kebijakan yang hanya menargetkan instans) Kecualikan volume dari set snapshot multi-volume.

Secara default, Amazon Data Lifecycle Manager akan membuat snapshot dari semua volume yang terlampir ke instans yang ditargetkan. Namun, Anda dapat memilih untuk membuat snapshot dari subset volume yang dilampirkan. Di bagian Parameter, lakukan hal berikut ini:

- Jika Anda tidak ingin membuat snapshot dari volume root yang dilampirkan ke instans yang ditargetkan, pilih Kecualikan volume root. Jika Anda memilih opsi ini, hanya volume data (non-root) yang dilampirkan ke instans yang ditargetkan yang akan disertakan dalam set snapshot multi-volume.
- Jika Anda ingin membuat snapshot dari subset volume data (non-root) yang dilampirkan ke instans yang ditargetkan, pilih Kecualikan volume data tertentu, lalu tentukan tanda yang akan digunakan untuk mengidentifikasi volume data yang tidak boleh dibuat snapshot. Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membuat snapshot volume data yang memiliki tanda yang ditentukan. Amazon Data Lifecycle Manager hanya akan membuat snapshot dari volume data yang tidak memiliki tanda yang ditentukan.

10. Pilih Berikutnya.

11. Pada layar Konfigurasi jadwal, konfigurasi jadwal kebijakan. Kebijakan dapat memiliki hingga 4 jadwal. Jadwal 1 bersifat wajib. Jadwal 2, 3, dan 4 bersifat opsional. Untuk setiap jadwal kebijakan yang Anda tambahkan, lakukan hal berikut:

- a. Dalam bagian Detail jadwal, lakukan hal berikut:
 - i. Untuk Nama jadwal, tentukan nama deskriptif untuk jadwal.
 - ii. Untuk Frekuensi dan bidang terkait, konfigurasi interval antara kebijakan yang dijalankan.

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan yang berjalan sesuai jadwal harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Atau, pilih Ekspresi cron kustom untuk menentukan interval hingga satu tahun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cron dan ekspresi nilai](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

 Note

Jika Anda perlu mengaktifkan pengarsipan snapshot untuk jadwal, Anda harus memilih frekuensi bulanan atau tahunan, atau Anda harus menentukan ekspresi cron dengan frekuensi pembuatan minimal 28 hari. Jika menentukan frekuensi bulanan yang membuat snapshot pada hari tertentu dalam minggu tertentu (misalnya, Kamis kedua setiap bulan), untuk

jadwal berbasis hitungan, hitungan retensi untuk tingkat arsip harus 4 atau lebih.

- iii. Untuk Dimulai pada, tentukan waktu pelaksanaan kebijakan dijadwalkan untuk dimulai. Pelaksanaan kebijakan pertama dimulai dalam waktu satu jam setelah waktu yang dijadwalkan. Waktu harus dimasukkan dalam format hh:mm UTC.
- iv. Untuk Jenis retensi, tentukan kebijakan retensi untuk snapshot yang dibuat berdasarkan jadwal.

Anda dapat mempertahankan snapshot berdasarkan total jumlah atau usianya.

- Retensi berbasis jumlah
 - Dengan pengarsipan snapshot dinonaktifkan, rentangnya adalah dari 1 hingga 1000. Saat ambang batas retensi tercapai, snapshot terlama dihapus secara permanen.
 - Dengan pengarsipan snapshot diaktifkan, rentangnya adalah dari 0 (diarsipkan segera setelah pembuatan) hingga 1000. Saat ambang batas retensi tercapai, snapshot terlama dikonversi ke snapshot penuh dan dipindahkan ke tingkat arsip.
- Retensi berbasis usia
 - Dengan pengarsipan snapshot dinonaktifkan, rentangnya adalah dari 1 hingga 100 tahun. Saat ambang batas retensi tercapai, snapshot terlama dihapus secara permanen.
 - Dengan pengarsipan snapshot diaktifkan, rentangnya adalah dari 0 hari (diarsipkan segera setelah pembuatan) hingga 100 tahun. Saat ambang batas retensi tercapai, snapshot terlama dikonversi ke snapshot penuh dan dipindahkan ke tingkat arsip.

 Note

- Semua jadwal harus memiliki jenis retensi yang sama (berbasis usia atau berbasis hitungan). Anda dapat menentukan jenis retensi hanya untuk Jadwal 1. Jadwal 2, 3, dan 4 mewarisi jenis retensi dari Jadwal 1. Setiap jadwal dapat memiliki jumlah atau periode retensi sendiri.

- Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat, salinan lintas Wilayah, atau berbagi snapshot, Anda harus menentukan jumlah retensi 1 atau lebih, atau periode penyimpanan 1 hari atau lebih lama.

- v. (AWS Outposts dan pelanggan Zona Lokal saja) Tentukan tujuan snapshot.

Untuk Tujuan snapshot, tentukan tujuan snapshot yang dibuat oleh kebijakan.

- Jika kebijakan menargetkan sumber daya di Wilayah, snapshot harus dibuat di Wilayah yang sama. AWS Wilayah dipilih untuk Anda.
- Jika kebijakan menargetkan sumber daya di Zona Lokal, Anda dapat membuat snapshot di Zona Lokal yang sama dengan sumber daya sumber, atau di Wilayah induknya.
- Jika kebijakan menargetkan sumber daya di sebuah Outpost, Anda dapat membuat snapshot yang Outpost sama dengan sumber daya sumber, atau di Wilayah induknya.

- b. Konfigurasi penandaan untuk snapshot.

Di bagian Penandaan, lakukan hal berikut ini:

- i. Untuk menyalin semua tanda yang ditentukan pengguna dari volume sumber ke snapshot yang dibuat oleh jadwal, pilih Salin tanda dari sumber.
 - ii. Untuk menentukan tanda tambahan yang akan ditetapkan ke snapshot yang dibuat oleh jadwal ini, pilih Tambahkan tanda.
- c. Konfigurasi skrip pra dan pasca untuk snapshot yang konsisten dengan aplikasi.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi dengan Data Lifecycle Manager](#).

- d. (Kebijakan yang hanya menargetkan volume) Konfigurasi pengarsipan snapshot.

Di bagian Pengarsipan snapshot, lakukan hal berikut:

 Note

Anda dapat mengaktifkan pengarsipan snapshot hanya untuk satu jadwal dalam kebijakan.

- i. Untuk mengaktifkan pengarsipan snapshot untuk jadwal, pilih Arsipkan snapshot yang dibuat oleh jadwal ini.

 Note

Anda dapat mengaktifkan pengarsipan snapshot hanya jika frekuensi pembuatan snapshot bersifat bulanan atau tahunan, atau jika Anda menentukan ekspresi cron dengan frekuensi pembuatan minimal 28 hari.

- ii. Tentukan aturan retensi untuk snapshot di tingkat arsip.
 - Untuk jadwal berbasis jumlah, tentukan jumlah snapshot yang akan dipertahankan di tingkat arsip. Ketika ambang batas retensi tercapai, snapshot paling lama dihapus secara permanen dari tingkat arsip. Misalnya, jika Anda menentukan 3, jadwal akan mempertahankan maksimal 3 snapshot di tingkat arsip. Ketika snapshot keempat diarsipkan, yang tertua dari tiga snapshot yang ada di tingkat arsip dihapus.
 - Untuk jadwal berbasis usia, tentukan periode waktu untuk mempertahankan snapshot di tingkat arsip. Ketika ambang batas retensi tercapai, snapshot paling lama dihapus secara permanen dari tingkat arsip. Misalnya, jika Anda menentukan 120 hari, jadwal akan secara otomatis menghapus snapshot dari tingkat arsip ketika mereka mencapai usia tersebut.

 Important

Batas penyimpanan snapshot minimum adalah 90 hari. Anda harus menentukan aturan retensi yang mempertahankan snapshot setidaknya selama 90 hari.

- e. Aktifkan pemulihan snapshot cepat.

Untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibuat oleh jadwal, di bagian Pemulihan snapshot cepat, pilih Aktifkan pemulihan snapshot cepat. Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat, Anda harus memilih Zona Ketersediaan untuk tempat mengaktifkannya. Jika jadwal menggunakan jadwal retensi berbasis usia, Anda harus menentukan periode untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk setiap

snapshot. Jika jadwal menggunakan retensi berbasis jumlah, Anda harus menentukan jumlah maksimal snapshot untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat.

Jika jadwal membuat snapshot pada fileOutpost, Anda tidak dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat. Pemulihan snapshot cepat tidak didukung dengan snapshot lokal yang disimpan di file. Outpost

 Note

Anda dikenai biaya untuk setiap menit pengaktifan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot dalam Zona Ketersediaan tertentu. Biaya bersifat pro-rata minimal satu jam.

f. Konfigurasi salinan lintas Wilayah.

Untuk menyalin snapshot yang dibuat berdasarkan jadwal ke Outpost atau ke Wilayah lain, di bagian Salinan Lintas Wilayah, pilih Aktifkan salinan Lintas wilayah.

Jika jadwal membuat snapshot di Wilayah, Anda dapat menyalin snapshot hingga tiga Wilayah tambahan atau Outposts di akun Anda. Anda harus menentukan aturan salinan Lintas wilayah terpisah untuk setiap wilayah tujuan atauOutpost.

Untuk setiap Wilayah atauOutpost, Anda dapat memilih kebijakan penyimpanan yang berbeda dan Anda dapat memilih apakah akan menyalin semua tag atau tidak ada tag. Jika snapshot sumber dienkripsi, atau jika enkripsi secara default diaktifkan, snapshot yang disalin dienkripsi. Jika snapshot sumber tidak dienkripsi, Anda dapat mengaktifkan enkripsi. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS di setiap Wilayah tujuan. Jika Anda menentukan kunci KMS untuk Wilayah tujuan, peran IAM yang dipilih harus memiliki akses ke kunci KMS.

 Note

Anda harus memastikan bahwa Anda tidak melebihi jumlah salinan snapshot bersamaan per Wilayah.

Jika kebijakan membuat snapshot di sebuah Outpost, Anda tidak dapat menyalin snapshot ke Wilayah atau ke wilayah lain Outpost dan setelan salinan lintas wilayah tidak tersedia.

g. Konfigurasi berbagi lintas akun.

Dalam berbagi lintas akun, konfigurasi kebijakan untuk secara otomatis membagikan snapshot yang dibuat oleh jadwal dengan akun lain AWS . Lakukan hal-hal berikut:

- i. Untuk mengaktifkan berbagi dengan AWS akun lain, pilih Aktifkan berbagi lintas akun.
- ii. Untuk menambahkan akun yang dapat digunakan untuk berbagi snapshot, pilih Tambahkan akun, masukkan 12 digit ID akun AWS , dan pilih Tambah.
- iii. Untuk membatalkan berbagi snapshot yang dibagikan secara otomatis setelah periode tertentu, pilih Batalkan pembagian secara otomatis. Jika Anda memilih untuk secara otomatis membatalkan pembagian snapshot yang dinagikan, periode setelah itu untuk secara otomatis membatalkan pembagian snapshot tidak dapat lebih lama dari periode untuk kebijakan mempertahankan snapshotnya. Misalnya, jika konfigurasi retensi kebijakan mempertahankan snapshot selama 5 hari, Anda dapat mengonfigurasi kebijakan untuk secara otomatis membatalkan pembagian snapshot yang dibagikan setelah periode hingga 4 hari. Hal ini berlaku untuk kebijakan dengan konfigurasi penyimpanan snapshot berbasis usia dan jumlah.

Jika Anda tidak mengaktifkan pembatalan pembagian otomatis, snapshot akan dibagikan hingga dihapus.

 Note

Anda hanya dapat berbagi snapshot yang tidak dienkripsi atau yang dienkripsi menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Anda tidak dapat berbagi snapshot yang dienkripsi dengan kunci KMS enkripsi EBS default. Jika Anda berbagi snapshot terenkripsi, kemudian Anda juga harus berbagi kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber dengan akun target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

- h. Untuk menambahkan jadwal tambahan, pilih Tambahkan jadwal lain, yang terletak di bagian atas layar. Untuk setiap jadwal tambahan, lengkapi bidang seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam topik ini.
 - i. Setelah Anda menambahkan jadwal yang diperlukan, pilih Tinjau kebijakan.
12. Tinjau ringkasan kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.

 Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole` already exists, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

Command line

Gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot. Untuk `PolicyType`, tentukan `EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT`.

 Note

Untuk menyederhanakan sintaksis, contoh berikut menggunakan file JSON, `policyDetails.json`, yang mencakup detail kebijakan.

Contoh 1—Kebijakan siklus hidup snapshot dengan dua jadwal

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang membubut snapshot dari semua volume yang memiliki kunci tanda `costcenter` dengan nilai 115. Kebijakan tersebut mencakup dua jadwal. Jadwal pertama membuat snapshot setiap hari pada pukul 03.00 UTC. Jadwal kedua membuat snapshot mingguan setiap Jumat pukul 17.00 UTC.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \  
  --description "My volume policy" \  
  --state ENABLED \  
  --execution-role-arn  
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDatalifecycleManagerDefaultRole \  
  --policy-details file:///policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "VOLUME"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "costcenter",
    "Value": "115"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "DailySnapshots",
    "TagsToAdd": [{
      "Key": "type",
      "Value": "myDailySnapshot"
    }],
    "CreateRule": {
      "Interval": 24,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times": [
        "03:00"
      ]
    },
    "RetainRule": {
      "Count": 5
    },
    "CopyTags": false
  },
  {
    "Name": "WeeklySnapshots",
    "TagsToAdd": [{
      "Key": "type",
      "Value": "myWeeklySnapshot"
    }],
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron(0 17 ? * FRI *)"
    },
    "RetainRule": {
      "Count": 5
    },
    "CopyTags": false
  }
}
```

```
  ]}
```

Jika permintaan berhasil, perintah mengembalikan ID kebijakan yang baru dibuat. Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}
```

Contoh 2—Kebijakan siklus hidup snapshot yang menargetkan instans dan membuat snapshot dari subset volume data (non-root)

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang membuat set snapshot multi-volume dari instans yang ditandai dengan code=production. Kebijakan ini hanya mencakup satu jadwal. Jadwal tidak membuat snapshot dari volume data yang ditandai dengan code=temp.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My volume policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file policyDetails.json.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "code",
    "Value": "production"
  }],
  "Parameters": {
    "ExcludeDataVolumeTags": [{
      "Key": "code",
      "Value": "temp"
    }]
  },
  "Schedules": [{
    "Name": "DailySnapshots",
```

```

    "TagsToAdd": [{
      "Key": "type",
      "Value": "myDailySnapshot"
    }],
    "CreateRule": {
      "Interval": 24,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times": [
        "03:00"
      ]
    },
    "RetainRule": {
      "Count": 5
    },
    "CopyTags": false
  }
}

```

Jika permintaan berhasil, perintah mengembalikan ID kebijakan yang baru dibuat. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
  "PolicyId": "policy-0123456789abcdef0"
}

```

Contoh 3—Kebijakan siklus hidup Snapshot yang mengotomatiskan snapshot lokal sumber daya Outpost

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang membuat snapshot volume yang diberi tag di semua data Anda. team=dev Outposts Kebijakan membuat snapshot Outposts sama dengan volume sumber. Kebijakan ini menciptakan snapshot setiap 12 jam mulai pukul 00:00 UTC.

```

aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My local snapshot policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json

```

Berikut ini adalah contoh file policyDetails.json.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": "VOLUME",
  "ResourceLocations": "OUTPOST",
  "TargetTags": [{
    "Key": "team",
    "Value": "dev"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "on-site backup",
    "CreateRule": {
      "Interval": 12,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times": [
        "00:00"
      ],
    },
    "Location": [
      "OUTPOST_LOCAL"
    ]
  },
  {
    "RetainRule": {
      "Count": 1
    },
    "CopyTags": false
  }
}]
}
```

Contoh 4—Kebijakan siklus hidup snapshot yang membuat snapshot di Wilayah dan menyalinnya ke Outpost

Kebijakan contoh berikut membuat snapshot volume yang ditandai dengan `team=dev`. Snapshot dibuat di Wilayah yang sama dengan volume sumber. Snapshot dibuat setiap 12 jam mulai pukul `00:00` UTC, dan mempertahankan maksimum 1 snapshot. Kebijakan ini juga menyalin snapshot ke `Outpostarn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/op-1234567890abcdef0`, mengenkripsi snapshot yang disalin menggunakan kunci KMS enkripsi default, dan menyimpan salinannya selama sebulan. 1

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy snapshots to Outpost" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
```

```
--policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": "VOLUME",
  "ResourceLocations": "CLOUD",
  "TargetTags": [{
    "Key": "team",
    "Value": "dev"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "on-site backup",
    "CopyTags": false,
    "CreateRule": {
      "Interval": 12,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times": [
        "00:00"
      ],
      "Location": "CLOUD"
    },
    "RetainRule": {
      "Count": 1
    },
    "CrossRegionCopyRules" : [
      {
        "Target": "arn:aws:outposts:us-east-1:123456789012:outpost/
op-1234567890abcdef0",
        "Encrypted": true,
        "CopyTags": true,
        "RetainRule": {
          "Interval": 1,
          "IntervalUnit": "MONTHS"
        }
      }
    ]
  }
]
```

Contoh 5—Kebijakan siklus hidup snapshot dengan jadwal berbasis usia dengan pengarsipan aktif

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang menargetkan volume yang ditandai dengan Name=Prod. Kebijakan ini memiliki satu jadwal berbasis usia yang membuat snapshot pada hari pertama setiap bulan pada pukul 09:00. Jadwal ini mempertahankan setiap snapshot di tingkat standar selama satu hari, setelah itu memindahkannya ke tingkat arsip. Snapshot disimpan di tingkat arsip selama 90 hari sebelum dihapus.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy snapshots to Outpost" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetails.json`.

```
{
  "ResourceTypes": [ "VOLUME"],
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "Schedules" : [
    {
      "Name": "sched1",
      "TagsToAdd": [
        {"Key": "createdby", "Value": "dlm"}
      ],
      "CreateRule": {
        "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
      },
      "CopyTags": true,
      "RetainRule": {
        "Interval": 1,
        "IntervalUnit": "DAYS"
      },
      "ArchiveRule": {
        "RetainRule": {
          "RetentionArchiveTier": {
            "Interval": 90,
            "IntervalUnit": "DAYS"
          }
        }
      }
    }
  ],
}
```

```

    "TargetTags": [
      {
        "Key": "Name",
        "Value": "Prod"
      }
    ]
  }
}

```

Contoh 6—Kebijakan siklus hidup snapshot dengan jadwal berbasis jumlah dengan pengarsipan aktif

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang menargetkan volume yang ditandai dengan Purpose=Test. Kebijakan ini memiliki satu jadwal berbasis jumlah yang membuat snapshot pada hari pertama setiap bulan pada pukul 09:00. Jadwal ini mengarsipkan snapshot segera setelah pembuatan dan mempertahankan maksimal tiga snapshot di tingkat arsip.

```

aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy snapshots to Outpost" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file:///policyDetails.json

```

Berikut ini adalah contoh file policyDetails.json.

```

{
  "ResourceTypes": [ "VOLUME"],
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "Schedules" : [
    {
      "Name": "sched1",
      "TagsToAdd": [
        {"Key":"createdby","Value":"dlm"}
      ],
      "CreateRule": {
        "CronExpression": "cron(0 9 1 * ? *)"
      },
      "CopyTags": true,
      "RetainRule":{
        "Count": 0
      },
      "ArchiveRule": {

```



```
    "RetainRule":{
      "RetentionArchiveTier": {
        "Count": 3
      }
    }
  ],
  "TargetTags": [
    {
      "Key": "Purpose",
      "Value": "Test"
    }
  ]
}
```

Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup snapshot

Pertimbangan umum berikut ini berlaku untuk snapshot kebijakan siklus hidup:

- Kebijakan siklus hidup snapshot hanya menargetkan instans atau volume yang berada di Wilayah yang sama dengan kebijakan.
- Operasi pembuatan snapshot pertama dimulai dalam waktu satu jam setelah waktu mulai yang ditentukan. Operasi pembuatan snapshot selanjutnya dimulai dalam waktu yang dijadwalkan selama satu jam.
- Anda dapat membuat lebih dari satu kebijakan untuk mencadangkan volume atau instans. Misalnya, jika volume memiliki dua tanda, yaitu tanda A adalah target untuk kebijakan A untuk membuat snapshot setiap 12 jam, dan tanda B adalah target untuk kebijakan B untuk membuat snapshot setiap 24 jam, Amazon Data Lifecycle Manager membuat snapshot sesuai jadwal untuk kedua kebijakan. Atau, Anda dapat mencapai hasil yang sama dengan membuat satu kebijakan yang memiliki beberapa jadwal. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan tunggal yang hanya menargetkan tanda A, dan menentukan dua jadwal — satu untuk setiap 12 jam dan satu untuk setiap 24 jam.
- Tanda sumber daya peka huruf besar dan kecil.
- Jika Anda menghapus tanda target dari sumber daya yang ditargetkan oleh kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola snapshot yang ada di tingkat standar dan tingkat arsip; Anda harus menghapusnya secara manual jika tidak diperlukan lagi.

- Jika Anda membuat kebijakan yang menargetkan instans, dan volume baru dilampirkan ke instans target setelah kebijakan dibuat, volume yang baru ditambahkan disertakan dalam pencadangan pada saat pelaksanaan kebijakan berikutnya. Semua volume yang dilampirkan pada instans saat pelaksanaan kebijakan disertakan.
- Jika Anda membuat kebijakan dengan jadwal berbasis cron kustom yang dikonfigurasi untuk membuat hanya satu snapshot, kebijakan tidak akan secara otomatis menghapus snapshot ketika ambang retensi tercapai. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda membuat kebijakan berbasis usia dengan periode retensi lebih pendek dari frekuensi pembuatan, Amazon Data Lifecycle Manager akan selalu mempertahankan snapshot terakhir hingga snapshot berikutnya dibuat. Misalnya, jika kebijakan berbasis usia membuat satu snapshot setiap bulan dengan periode retensi tujuh hari, Amazon Data Lifecycle Manager akan mempertahankan setiap snapshot selama satu bulan, meskipun periode retensi adalah tujuh hari.

Pertimbangan berikut berlaku untuk [pengarsipan snapshot](#):

- Anda dapat mengaktifkan pengarsipan snapshot hanya untuk kebijakan snapshot yang menargetkan volume.
- Anda dapat menentukan aturan pengarsipan hanya untuk satu jadwal untuk setiap kebijakan.
- Jika menggunakan konsol, Anda dapat mengaktifkan pengarsipan snapshot hanya jika frekuensi pembuatannya adalah bulanan atau tahunan, atau jika Anda menjadwalkan ekspresi cron dengan frekuensi pembuatan minimal 28 hari.

Jika Anda menggunakan AWS API AWS CLI, atau AWS SDK, Anda dapat mengaktifkan pengarsipan snapshot hanya jika jadwal memiliki ekspresi cron dengan frekuensi pembuatan minimal 28 hari.

- Periode retensi minimum di tingkat arsip adalah 90 hari.
- Ketika diarsipkan, snapshot dikonversi ke snapshot penuh ketika dipindahkan ke tingkat arsip. Hal ini dapat mengakibatkan biaya penyimpanan snapshot yang lebih tinggi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan penagihan untuk pengarsipan snapshot Amazon EBS](#).
- Pemulihan snapshot cepat dan berbagi snapshot dinonaktifkan untuk snapshot saat diarsipkan.
- Jika, dalam kasus tahun kabisat, aturan retensi Anda menghasilkan periode penyimpanan arsip kurang dari 90 hari, Amazon Data Lifecycle Manager memastikan bahwa snapshot dipertahankan untuk periode minimum 90 hari.

- Jika Anda mengarsipkan snapshot yang dibuat oleh Amazon Data Lifecycle Manager secara manual, dan snapshot masih diarsipkan saat ambang retensi jadwal tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola snapshot tersebut. Namun, jika Anda mengembalikan snapshot ke tingkat standar sebelum ambang retensi jadwal tercapai, jadwal akan terus mengelola snapshot sesuai aturan retensi.
- Jika Anda mengarsipkan snapshot yang dibuat oleh Amazon Data Lifecycle Manager secara manual, dan snapshot masih diarsipkan saat ambang penyimpanan jadwal tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola snapshot tersebut. Namun, jika Anda mengarsipkan ulang snapshot sebelum ambang retensi jadwal tercapai, jadwal akan menghapus snapshot saat ambang retensi terpenuhi.
- Snapshot yang diarsipkan oleh Amazon Data Lifecycle Manager dihitung terhadap kuota `Archived snapshots per volume` dan `In-progress snapshot archives per account` Anda.
- Jika jadwal tidak dapat mengarsipkan snapshot setelah mencoba lagi selama 24 jam, snapshot tetap berada di tingkat standar dan dijadwalkan untuk dihapus berdasarkan waktu yang akan dihapus dari tingkat arsip. Misalnya, jika jadwal mengarsipkan snapshot selama 120 hari, snapshot tetap dalam tingkat standar selama 120 hari setelah pengarsipan gagal sebelum dihapus secara permanen. Untuk jadwal berbasis jumlah, snapshot tidak dihitung terhadap jumlah retensi jadwal.
- Snapshot harus diarsipkan di Wilayah yang sama dengan tempat pembuatannya. Jika Anda mengaktifkan salinan lintas Wilayah dan pengarsipan snapshot, Amazon Data Lifecycle Manager tidak mengarsipkan salinan snapshot.
- Snapshot yang diarsipkan oleh Amazon Data Lifecycle Manager ditandai dengan tanda sistem `aws:dlm:archived=true`. Selain itu, snapshot yang dibuat oleh jadwal berbasis usia yang diaktifkan arsip ditandai dengan tanda sistem `aws:dlm:expirationTime`, yang menunjukkan tanggal dan waktu snapshot dijadwalkan untuk diarsipkan.

Pertimbangan berikut berlaku untuk mengecualikan volume root dan volume data (non-root):

- Jika Anda memilih untuk mengecualikan volume boot dan Anda menentukan tag yang akibatnya mengecualikan semua volume data tambahan yang dilampirkan ke instance, maka Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membuat snapshot apa pun untuk instance yang terpengaruh, dan akan mengeluarkan metrik. `SnapshotsCreateFailed` CloudWatch Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kebijakan menggunakan CloudWatch](#).

Pertimbangan berikut berlaku untuk menghapus volume atau mengakhiri instans yang ditargetkan oleh kebijakan siklus hidup snapshot:

- Jika Anda menghapus volume atau mengakhiri instans yang ditargetkan oleh kebijakan dengan jadwal retensi berbasis jumlah, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola snapshot di tingkat standar dan tingkat arsip yang dibuat dari volume atau instans yang dihapus. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda menghapus volume atau mengakhiri instans yang ditargetkan oleh kebijakan dengan jadwal penyimpanan berbasis usia, kebijakan tersebut terus menghapus snapshot dari tingkat standar dan tingkat arsip yang dibuat dari volume atau instans yang dihapus pada jadwal yang ditentukan hingga, tetapi tidak termasuk snapshot terakhir. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan berikut ini berlaku untuk kebijakan siklus hidup snapshot dan [pemulihan snapshot cepat](#):

- Amazon Data Lifecycle Manager dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat hanya untuk snapshot dengan ukuran 16 TiB atau kurang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#).
- Snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat tetap aktif meskipun Anda menghapus atau menonaktifkan kebijakan, menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk kebijakan, atau menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk Zona Ketersediaan. Anda harus menonaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot ini secara manual.
- Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk suatu kebijakan dan melebihi jumlah maksimum snapshot yang dapat diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat, Amazon Data Lifecycle Manager membuat snapshot sesuai jadwal, tetapi tidak mengaktifkannya untuk pemulihan snapshot cepat. Setelah snapshot yang diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat dihapus, snapshot berikutnya yang dibuat Amazon Data Lifecycle Manager diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat.
- Ketika pemulihan snapshot cepat diaktifkan untuk snapshot, hal ini memakan waktu 60 menit per TiB untuk mengoptimalkan snapshot. Sebaiknya konfigurasi jadwal Anda sehingga setiap snapshot sepenuhnya dioptimalkan sebelum Amazon Data Lifecycle Manager membuat snapshot berikutnya.
- Jika Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk kebijakan yang menargetkan instans, Amazon Data Lifecycle Manager mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk setiap snapshot dalam snapshot multi-volume yang diatur secara individu. Jika gagal mengaktifkan pemulihan

snapshot cepat untuk salah satu snapshot dalam set snapshot multi-volume, Amazon Data Lifecycle Manager masih akan mencoba mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang tersisa dalam set snapshot.

- Anda dikenai biaya untuk setiap menit pengaktifan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot dalam Zona Ketersediaan tertentu. Biaya bersifat pro-rata minimal satu jam. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan Penagihan](#).

 Note

Bergantung pada konfigurasi kebijakan siklus hidup, Anda dapat mengaktifkan banyak snapshot untuk pemulihan snapshot cepat di banyak Zona Ketersediaan secara bersamaan.

Pertimbangan berikut ini berlaku untuk kebijakan siklus hidup snapshot dan volume dengan dukungan [Multi-Lampiran](#):

- Saat membuat kebijakan siklus hidup yang menargetkan instans yang memiliki volume Multi-Lampiran aktif, Amazon Data Lifecycle Manager memulai snapshot volume untuk setiap instans yang dilampirkan. Gunakan tanda stempel waktu untuk mengidentifikasi sejumlah snapshot yang konsisten dengan waktu yang dibuat dari instans yang dilampirkan.

Pertimbangan berikut berlaku untuk berbagi snapshot antar-akun:

- Anda hanya dapat berbagi snapshot yang tidak dienkripsi atau yang dienkripsi menggunakan kunci yang dikelola pelanggan.
- Anda tidak dapat berbagi snapshot yang dienkripsi dengan kunci KMS enkripsi EBS default.
- Jika Anda berbagi snapshot terenkripsi, Anda juga harus berbagi kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber dengan akun target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan snapshot dan [pengarsipan snapshot](#):

- Jika Anda mengarsipkan snapshot yang dibuat oleh kebijakan secara manual, dan snapshot tersebut ada di tingkat arsip saat ambang penyimpanan kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menghapus snapshot tersebut. Amazon Data Lifecycle Manager tidak

mengelola snapshot saat disimpan di tingkat arsip. Jika Anda tidak lagi membutuhkan snapshot yang disimpan di tingkat arsip, Anda harus menghapusnya secara manual.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan snapshot dan [Recycle Bin](#):

- Jika Amazon Data Lifecycle Manager menghapus snapshot dan mengirimkannya ke Keranjang Sampah saat ambang penyimpanan kebijakan tercapai, dan memulihkan snapshot dari Keranjang Sampah secara manual, Anda harus menghapus snapshot tersebut secara manual saat tidak diperlukan lagi. Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi mengelola snapshot.
- Jika Anda menghapus snapshot yang dibuat oleh kebijakan secara manual, dan snapshot tersebut ada di Keranjang Sampah saat ambang penyimpanan kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menghapus snapshot tersebut. Amazon Data Lifecycle Manager tidak mengelola snapshot saat disimpan di Keranjang Sampah.

Jika snapshot dipulihkan dari Keranjang Sampah sebelum ambang retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager akan menghapus snapshot tersebut saat ambang retensi kebijakan tercapai.

Jika snapshot dipulihkan dari Keranjang Sampah setelah ambang batas retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi menghapus snapshot tersebut. Anda harus menghapus snapshot secara manual saat tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan umum berikut ini berlaku untuk kebijakan siklus hidup snapshot yang berada dalam status kesalahan:

- Untuk kebijakan dengan jadwal retensi berbasis usia, snapshot yang akan kedaluwarsa saat kebijakan berada dalam status `error` akan dipertahankan tanpa batas. Anda harus menghapus snapshot secara manual. Saat Anda mengaktifkan ulang kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager akan melanjutkan penghapusan snapshot karena periode retensinya kedaluwarsa.
- Untuk kebijakan dengan jadwal retensi berbasis jumlah, kebijakan berhenti membuat dan menghapus AMI saat berada dalam status `error`. Saat Anda mengaktifkan kembali kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager akan melanjutkan pembuatan snapshot, dan melanjutkan penghapusan snapshot saat ambang retensi terpenuhi.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan snapshot dan [kunci snapshot](#):

- Jika Anda mengunci snapshot yang dibuat secara manual oleh Amazon Data Lifecycle Manager, dan snapshot tersebut masih terkunci ketika ambang batas retensinya tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola snapshot tersebut. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda mengunci snapshot secara manual yang dibuat dan diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat oleh Amazon Data Lifecycle Manager, dan snapshot masih terkunci saat ambang batas retensinya tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menonaktifkan pemulihan snapshot cepat atau menghapus snapshot. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda mendaftarkan snapshot yang dibuat secara manual oleh Amazon Data Lifecycle Manager dengan AMI, lalu mengunci snapshot tersebut, dan snapshot tersebut masih terkunci serta dikaitkan dengan AMI saat ambang batas retensinya tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager akan terus berusaha menghapus snapshot tersebut. Ketika AMI dibatalkan pendaftarannya dan snapshot tidak terkunci, Amazon Data Lifecycle Manager akan secara otomatis menghapus snapshot tersebut.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan snapshot Amazon EBS dan manajemen AMI menggunakan blog penyimpanan Amazon Data AWS Lifecycle Manager](#).

Mengotomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi dengan Data Lifecycle Manager

Anda dapat mengotomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager dengan mengaktifkan skrip pra dan pasca dalam kebijakan siklus hidup snapshot yang menargetkan instans.

Amazon Data Lifecycle Manager terintegrasi dengan (Systems AWS Systems Manager Manager) untuk mendukung snapshot yang konsisten dengan aplikasi. Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan dokumen perintah Systems Manager (SSM) yang menyertakan skrip pra dan pasca untuk mengotomatisasi tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan snapshot yang konsisten dengan aplikasi. Sebelum Amazon Data Lifecycle Manager memulai pembuatan snapshot, ia menjalankan perintah dalam skrip pra untuk membekukan dan menyiram. I/O. After Amazon Data Lifecycle Manager initiates snapshot creation, it runs the commands in the post script to thaw I/O

Menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager, Anda dapat mengotomatisasi snapshot yang konsisten dengan aplikasi berikut ini:

- Aplikasi Windows yang menggunakan Volume Shadow Copy Service (VSS)
- SAP HANA menggunakan dokumen SSDM AWS terkelola. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS untuk SAP HANA](#).
- Database yang dikelola sendiri, seperti MySQL, PostgreSQL atau IRIS, menggunakan templat dokumen SSM InterSystems

Topik

- [Persyaratan untuk menggunakan skrip pra dan pasca](#)
- [Memulai snapshot yang konsisten dengan aplikasi](#)
- [Pertimbangan untuk Pencadangan VSS dengan Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Tanggung jawab bersama untuk snapshot yang konsisten dengan aplikasi](#)

Persyaratan untuk menggunakan skrip pra dan pasca

Tabel berikut menguraikan persyaratan untuk menggunakan skrip pra dan pasca dengan Amazon Data Lifecycle Manager.

Persyaratan	Snapshot yang konsisten dengan aplikasi		
	Cadangan VSS	Dokumen SSM Kustom	Kasus penggunaan lainnya
Agan SSM diinstal dan berjalan pada instance target	✓	✓	✓
Persyaratan sistem VSS terpenuhi pada instance target	✓		
Profil instans berkemampuan VSS	✓		

Snapshot yang konsisten dengan aplikasi

yang terkait dengan
instance target

Komponen VSS ✓
diinstal pada instance
target

Siapkan dokumen ✓ ✓
SSM dengan perintah
skrip pra dan pasca

Siapkan peran ✓ ✓ ✓
IAM Amazon Data
Lifecycle Manager
yang menjalankan
skrip pra dan pasca

Buat kebijakan ✓ ✓ ✓
snapshot yang
menargetkan instance
dan dikonfigurasi
untuk skrip pra dan
pasca

Memulai snapshot yang konsisten dengan aplikasi

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda ikuti untuk mengotomatisasi snapshot yang konsisten dengan aplikasi menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager.

Langkah 1: Menyiapkan instans target

Anda perlu menyiapkan instans yang ditargetkan untuk snapshot yang konsisten dengan aplikasi menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager. Lakukan salah satu langkah berikut sesuai dengan kasus penggunaan Anda.

Prepare for VSS Backups

Untuk mempersiapkan instans target Anda untuk cadangan VSS

1. Instal SSM Agent pada instans target Anda, jika belum diinstal. Jika SSM Agent sudah diinstal pada instans target Anda, lewati langkah ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan Agen SSM pada instans EC2 untuk server Windows](#).

2. Pastikan SSM Agent berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa status SSM Agent dan memulai agen](#).
3. Siapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager .
4. [Pastikan persyaratan sistem untuk cadangan VSS terpenuhi](#).
5. [Lampirkan profil instans dengan VSS yang diaktifkan ke instans target](#).
6. [Instal komponen VSS](#).

Prepare for SAP HANA backups

Untuk mempersiapkan instans target Anda untuk cadangan SAP HANA

1. Siapkan lingkungan SAP HANA pada instans target Anda.
 - a. Siapkan instans Anda dengan SAP HANA. Jika Anda belum memiliki lingkungan SAP HANA yang ada, Anda dapat merujuk ke [Penyiapan Lingkungan SAP HANA di AWS](#).
 - b. Masuk ke SystemDB sebagai pengguna administrator yang sesuai.
 - c. Buat pengguna cadangan basis data untuk digunakan dengan Amazon Data Lifecycle Manager.

```
CREATE USER username PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

Misalnya, perintah berikut membuat pengguna bernama `d1m_user` dengan kata sandi `password`.

```
CREATE USER d1m_user PASSWORD password NO FORCE_FIRST_PASSWORD_CHANGE;
```

- d. Tetapkan BACKUP OPERATOR peran ke pengguna cadangan basis data yang Anda buat di langkah sebelumnya.

```
GRANT BACKUP OPERATOR TO username
```

Misalnya, perintah berikut menetapkan peran untuk pengguna bernama `d1m_user`.

```
GRANT BACKUP OPERATOR TO d1m_user
```

- e. Masuk ke sistem operasi sebagai administrator, misalnya *sid*adm.
- f. Buat entri `hdbuserstore` untuk menyimpan informasi koneksi sehingga dokumen SSM SAP HANA dapat terhubung ke SAP HANA tanpa pengguna harus memasukkan informasi tersebut.

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER  
localhost:3hana_instance_number13 username password
```

Misalnya:

```
hdbuserstore set DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER localhost:30013 d1m_user password
```

- g. Uji koneksi.

```
hdbsql -U DLM_HANADB_SNAPSHOT_USER "select * from dummy"
```

2. Instal SSM Agent pada instans target Anda, jika belum diinstal. Jika SSM Agent sudah diinstal pada instans target Anda, lewati langkah ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menginstal Agen SSM secara manual pada instans EC2 untuk Linux](#).

3. Pastikan SSM Agent berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa status SSM Agent dan memulai agen](#).
4. Siapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager .

Prepare for custom SSM documents

Untuk menyiapkan dokumen SSM kustom instans target Anda

1. Instal SSM Agent pada instans target Anda, jika belum diinstal. Jika SSM Agent sudah diinstal pada instans target Anda, lewati langkah ini.
 - (Instans Linux) [Menginstal Agen SSM secara manual pada instans EC2](#) untuk Linux
 - (Instans Windows) [Bekerja dengan Agen SSM pada instans EC2](#) untuk Windows Server
2. Pastikan SSM Agent berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa status SSM Agent dan memulai agen](#).
3. Siapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager .

Langkah 2: Siapkan Dokumen SSM

Note

Langkah ini hanya diperlukan untuk dokumen SSM kustom. Hal ini tidak diperlukan untuk Cadangan VSS atau SAP HANA. Untuk Pencadangan VSS dan SAP HANA, Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan dokumen SSM terkelola. AWS

Jika Anda mengotomatiskan snapshot yang konsisten aplikasi untuk database yang dikelola sendiri, seperti MySQL, PostgreSQL, atau InterSystems IRIS, Anda harus membuat dokumen perintah SSM yang menyertakan skrip pra untuk dibekukan dan disiram I/O sebelum pembuatan snapshot dimulai, dan skrip posting untuk dicairkan setelah pembuatan snapshot dimulai. I/O

Jika database MySQL, PostgreSQL, atau IRIS menggunakan konfigurasi standar InterSystems , Anda dapat membuat dokumen perintah SSM menggunakan contoh konten dokumen SSM di bawah ini. Jika database MySQL, PostgreSQL, atau IRIS Anda menggunakan konfigurasi non-standar InterSystems , Anda dapat menggunakan konten sampel di bawah ini sebagai titik awal untuk dokumen perintah SSM Anda dan kemudian menyesuaikannya untuk memenuhi kebutuhan Anda. Atau, jika Anda ingin membuat dokumen SSM baru dari awal, Anda dapat menggunakan templat dokumen SSM kosong di bawah ini dan menambahkan praperintah dan pascaperintah Anda di bagian dokumen yang sesuai.

⚠ Perhatikan hal-hal berikut:

- Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen SSM melakukan tindakan yang benar dan diperlukan untuk konfigurasi basis data Anda.
- Snapshot dijamin konsisten aplikasi hanya jika skrip pra dan pasca dalam dokumen SSM Anda berhasil membekukan, menyiram, dan mencairkan I/O.
- Dokumen SSM harus menyertakan bidang wajib untuk `allowedValues`, termasuk, `pre-script`, `post-script`, dan `dry-run`. Amazon Data Lifecycle Manager akan menjalankan perintah pada instans Anda berdasarkan konten bagian tersebut. Jika dokumen SSM Anda tidak memiliki bagian tersebut, Amazon Data Lifecycle Manager akan memperlakukannya sebagai eksekusi yang gagal.

MySQL sample document content

```
###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for MySQL databases
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
```

```

    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
    command:
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
during policy execution.
    # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
    # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
    # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
    allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run MySQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
    - platformType
    - Linux
  inputs:
    runCommand:
    - |
      #!/bin/bash

###=====###
    ### Error Codes

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
    # and help guide handling of the error.
    # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.

```

```

# 1 Pre-script failed during execution - 201
# 2 Post-script failed during execution - 202
# 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
# 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
# 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
# 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

###=====###
### Global variables
###=====###
START=$(date +%s)
# For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
OPERATION={{ command }}
FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

# Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
# duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
# database application's tolerance to freeze.
export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
    # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
# is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
check_fs_freeze
# Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
snap_db
# Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
succefully frozen
freeze_fs

    echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."
    $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw >/dev/null 2>&1 &)
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below

```

```

execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
    # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen.
    unfreeze_fs
    thaw_db
}

# Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
# in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
execute_schedule_auto_thaw() {
    sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
    execute_post_script
}

# Disable Auto Thaw if it is still enabled
execute_disable_auto_thaw() {
    echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
    auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
    if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
        echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
        sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
        rc=$?
        if [ ${rc} != 0 ]; then
            echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
        else
            echo "INFO: Auto Thaw has been disabled"
        fi
    fi
}

# Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
# Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
check_fs_freeze() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.

```



```

        # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi

        error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)
        # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.

        # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
busy error message.
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

                exit 204
            fi
            # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
than the filesystem already frozen, return 201
            echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
to error - $errormessage"
            exit 201
        fi
    done
}

# Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
freeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
filesystem freeze

        # operations for root and boot mountpoints.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Freezing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

                sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
                exit 204
            fi
        fi
    done
}

```

```

        fi
        # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
filesystem already frozen, return 201
        echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $targetdue due to error -
$errormessage"
        thaw_db
        exit 201
    fi
    echo "INFO: Freezing complete on $target"
done
}

# Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
unfreeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
        # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
well.

        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Thawing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
        # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
204 if filesystem is already unfrozen.
        if [ $? -ne 0 ]; then
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                exit 205
            fi
            # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
the filesystem already unfrozen, return 202
            echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $targetdue due to error
- $errormessage"
            exit 202
        fi
        echo "INFO: Thaw complete on $target"
    done
}

snap_db() {
    # Run the flush command only when MySQL DB service is up and running

```

```

sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "INFO: Execute MySQL Flush and Lock command."
    sudo mysql -e 'FLUSH TABLES WITH READ LOCK;'
    # If the MySQL Flush and Lock command did not succeed, return error
code 201 to indicate pre-script failure
    if [ $? -ne 0 ]; then
        echo "ERROR: MySQL FLUSH TABLES WITH READ LOCK command failed."
        exit 201
    fi
    sync
else
    echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
Flush and Lock command."
fi
}

thaw_db() {
    # Run the unlock command only when MySQL DB service is up and running
    sudo systemctl is-active --quiet mysqld.service
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "INFO: Execute MySQL Unlock"
        sudo mysql -e 'UNLOCK TABLES;'
    else
        echo "INFO: MySQL service is inactive. Skipping execution of MySQL
Unlock command."
    fi
}

export -f execute_schedule_auto_thaw
export -f execute_post_script
export -f unfreeze_fs
export -f thaw_db

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
    ;;

```

```

        post-script)
            execute_post_script
            execute_disable_auto_thaw
            ;;
        dry-run)
            echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
            ;;
        *)
            echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
            exit 1 # return failure
            ;;
    esac

    END=$(date +%s)
    # Debug Log for profiling the script time
    echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

PostgreSQL sample document content

```

###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script for PostgreSQL databases
parameters:

```

```

executionId:
  type: String
  default: None
  description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
and/or post execution
  allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
during policy execution.
    # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
    # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
    # trigger pre and post script actions.
    type: String
    default: 'dry-run'
    description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
    allowedValues:
      - pre-script
      - post-script
      - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run PostgreSQL Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:
    runCommand:
      - |
        #!/bin/bash

###=====###
    ### Error Codes

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error

```

```

# and help guide handling of the error.
# The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.
# 1 Pre-script failed during execution - 201
# 2 Post-script failed during execution - 202
# 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
# 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
# 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
# 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

###=====###
### Global variables

###=====###

START=$(date +%s)
OPERATION={{ command }}
FS_ALREADY_FROZEN_ERROR='freeze failed: Device or resource busy'
FS_ALREADY_THAWED_ERROR='unfreeze failed: Invalid argument'
FS_BUSY_ERROR='mount point is busy'

# Auto thaw is a fail safe mechanism to automatically unfreeze the application
after the
# duration specified in the global variable below. Choose the duration based
on your
# database application's tolerance to freeze.
export AUTO_THAW_DURATION_SECS="60"

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
    # Check if filesystem is already frozen. No error code indicates that
filesystem
# is not currently frozen and that the pre-script can proceed with
freezing the filesystem.
check_fs_freeze
# Execute the DB commands to flush the DB in preparation for snapshot
snap_db
# Freeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully frozen
freeze_fs

    echo "INFO: Schedule Auto Thaw to execute in ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
seconds."

```

```

        $(nohup bash -c execute_schedule_auto_thaw >/dev/null 2>&1 &)
    }

    # Add all post-script actions to be performed within the function below
    execute_post_script() {
        echo "INFO: Start execution of post-script"
        # Unfreeze the filesystem. No error code indicates that filesystem was
successfully unfrozen
        unfreeze_fs
    }

    # Execute Auto Thaw to automatically unfreeze the application after the
duration configured
    # in the AUTO_THAW_DURATION_SECS global variable.
    execute_schedule_auto_thaw() {
        sleep ${AUTO_THAW_DURATION_SECS}
        execute_post_script
    }

    # Disable Auto Thaw if it is still enabled
    execute_disable_auto_thaw() {
        echo "INFO: Attempting to disable auto thaw if enabled"
        auto_thaw_pgid=$(pgrep -f execute_schedule_auto_thaw | xargs -i ps -hp {}
-o pgid)
        if [ -n "${auto_thaw_pgid}" ]; then
            echo "INFO: execute_schedule_auto_thaw process found with pgid
${auto_thaw_pgid}"
            sudo pkill -g ${auto_thaw_pgid}
            rc=$?
            if [ ${rc} != 0 ]; then
                echo "ERROR: Unable to kill execute_schedule_auto_thaw process.
retval=${rc}"
            else
                echo "INFO: Auto Thaw has been disabled"
            fi
        fi
    }

    # Iterate over all the mountpoints and check if filesystem is already in
freeze state.
    # Return error code 204 if any of the mount points are already frozen.
    check_fs_freeze() {
        for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
        do

```

```

    # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
    # Hence, we will skip the root and boot mountpoints while checking if
filesystem is in freeze state.
    if [ $target == '/' ]; then continue; fi
    if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi

    error_message=$(sudo mount -o remount,noatime $target 2>&1)
    # Remount will be a no-op without a error message if the filesystem is
unfrozen.
    # However, if filesystem is already frozen, remount will fail with
busy error message.
    if [ $? -ne 0 ];then
        # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
        if [[ "$error_message" == *"$FS_BUSY_ERROR"* ]];then
            echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

            exit 204
        fi
        # If the check filesystem freeze failed due to any reason other
than the filesystem already frozen, return 201
        echo "ERROR: Failed to check_fs_freeze on mountpoint $target due
to error - $errormessage"
        exit 201
    fi
done
}

# Iterate over all the mountpoints and freeze the filesystem.
freeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous. Hence, skip
filesystem freeze
        # operations for root and boot mountpoints.
        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Freezing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -f $target 2>&1)
        if [ $? -ne 0 ];then
            # If the filesystem is already in frozen, return error code 204
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_FROZEN_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} already frozen. Return Error
Code: 204"

```



```

        exit 204
    fi
    # If the filesystem freeze failed due to any reason other than the
filesystem already frozen, return 201
    echo "ERROR: Failed to freeze mountpoint $targetdue due to error -
$errormessage"
    exit 201
fi
echo "INFO: Freezing complete on $target"
done
}

# Iterate over all the mountpoints and unfreeze the filesystem.
unfreeze_fs() {
    for target in $(lsblk -nlo MOUNTPOINTS)
    do
        # Freeze of the root and boot filesystems is dangerous and pre-script
does not freeze these filesystems.
        # Hence, will skip the root and boot mountpoints during unfreeze as
well.

        if [ $target == '/' ]; then continue; fi
        if [[ "$target" == */boot* ]]; then continue; fi
        echo "INFO: Thawing $target"
        error_message=$(sudo fsfreeze -u $target 2>&1)
        # Check if filesystem is already unfrozen (thawed). Return error code
204 if filesystem is already unfrozen.
        if [ $? -ne 0 ]; then
            if [[ "$error_message" == *"$FS_ALREADY_THAWED_ERROR"* ]]; then
                echo "ERROR: Filesystem ${target} is already in thaw state.
Return Error Code: 205"
                exit 205
            fi
            # If the filesystem unfreeze failed due to any reason other than
the filesystem already unfrozen, return 202
            echo "ERROR: Failed to unfreeze mountpoint $targetdue due to error
- $errormessage"
            exit 202
        fi
        echo "INFO: Thaw complete on $target"
    done
}

snap_db() {
    # Run the flush command only when PostgreSQL DB service is up and running

```

```

    sudo systemctl is-active --quiet postgresql
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "INFO: Execute Postgres CHECKPOINT"
        # PostgreSQL command to flush the transactions in memory to disk
        sudo -u postgres psql -c 'CHECKPOINT;'
        # If the PostgreSQL Command did not succeed, return error code 201 to
indicate pre-script failure
        if [ $? -ne 0 ]; then
            echo "ERROR: Postgres CHECKPOINT command failed."
            exit 201
        fi
        sync
    else
        echo "INFO: PostgreSQL service is inactive. Skipping execution of
CHECKPOINT command."
    fi
}

export -f execute_schedule_auto_thaw
export -f execute_post_script
export -f unfreeze_fs

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        execute_disable_auto_thaw
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;

```

```

esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

InterSystems IRIS sample document content

```

###=====###
# MIT License
#
# Copyright (c) 2024 InterSystems
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
# copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
  feature for InterSystems IRIS.
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: Specifies the unique identifier associated with a pre and/or post
  execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12})$

```

```

command:
  type: String
  # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions.
  You can also use this SSM document with 'dry-run' for manual testing purposes.
  default: 'dry-run'
  description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
  be executed.
  #The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to successfully
  trigger pre and post script actions.
  allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run InterSystems IRIS Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:
    runCommand:
      - |
        #!/bin/bash

###=====###
    ### Global variables

###=====###
    DOCKER_NAME=iris
    LOGDIR=./
    EXIT_CODE=0
    OPERATION={{ command }}
    START=$(date +%s)

    # Check if Docker is installed
    # By default if Docker is present, script assumes that InterSystems IRIS is
    running in Docker
    # Leave only the else block DOCKER_EXEC line, if you run InterSystems IRIS
    non-containerised (and Docker is present).
    # Script assumes irissys user has OS auth enabled, change the OS user or
    supply login/password depending on your configuration.

```

```

if command -v docker &> /dev/null
then
    DOCKER_EXEC="docker exec $DOCKER_NAME"
else
    DOCKER_EXEC="sudo -i -u irissys"
fi

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"

    # find all iris running instances
    iris_instances=$(($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
'^up' | cut -c5- | awk '{print $1}'))
    echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"

    # Only for running instances
    for INST in $iris_instances; do

        echo "`date`: Attempting to freeze $INST"

        # Detailed instances specific log
        LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log

        #check Freeze status before starting
        $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
        "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
        freeze_status=$?
        if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
            echo "`date`: ERROR: $INST IS already FROZEN"
            EXIT_CODE=204
        else
            echo "`date`: $INST is not frozen"
            # Freeze
            # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
            %25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
            $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
            "##Class(Backup.General).ExternalFreeze(\"$LOGFILE\",,,,,,600,,,300)"
            status=$?

            case $status in
                5) echo "`date`: $INST IS FROZEN"
                    ;;
            esac
        fi
    done
}

```

```

        3) echo "`date`:  $INST FREEZE FAILED"
            EXIT_CODE=201
            ;;
        *) echo "`date`:  ERROR: Unknown status code: $status"
            EXIT_CODE=201
            ;;
    esac
    echo "`date`:  Completed freeze of $INST"
fi
done
echo "`date`: Pre freeze script finished"
}

```

Add all post-script actions to be performed within the function below
 execute_post_script() {

```
    echo "INFO: Start execution of post-script"
```

```
    # find all iris running instances
```

```
    iris_instances=$(($DOCKER_EXEC iris qall 2>/dev/null | tail -n +3 | grep
'^up' | cut -c5- | awk '{print $1}')
```

```
    echo "`date`: Running iris instances $iris_instances"
```

```
    # Only for running instances
```

```
    for INST in $iris_instances; do
```

```
        echo "`date`: Attempting to thaw $INST"
```

```
        # Detailed instances specific log
```

```
        LOGFILE=$LOGDIR/$INST-pre_post.log
```

```
        #check Freeze status befor starting
```

```
        $DOCKER_EXEC irissession $INST -U '%SYS'
```

```
        "##Class(Backup.General).IsWDSuspendedExt()"
```

```
        freeze_status=$?
```

```
        if [ $freeze_status -eq 5 ]; then
```

```
            echo "`date`:  $INST is in frozen state"
```

```
            # Thaw
```

```
            # Docs: https://docs.intersystems.com/irislatest/csp/documatic/
%25CSP.Documatic.cls?LIBRARY=%25SYS&CLASSNAME=Backup.General#ExternalFreeze
```

```
            $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
```

```
            "##Class(Backup.General).ExternalThaw(\"$LOGFILE\")"
```

```
            status=$?
```

```
        case $status in
```

```

        5) echo "`date`:  $INST IS THAWED"
           $DOCKER_EXEC irissession $INST -U%SYS
"##Class(Backup.General).ExternalSetHistory(\"$LOGFILE\")"
        ;;
        3) echo "`date`:  $INST THAW FAILED"
           EXIT_CODE=202
        ;;
        *) echo "`date`:  ERROR: Unknown status code: $status"
           EXIT_CODE=202
        ;;
    esac
    echo "`date`:  Completed thaw of $INST"
else
    echo "`date`:  ERROR: $INST IS already THAWED"
    EXIT_CODE=205
fi
done
echo "`date`: Post thaw script finished"
}

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        # return failure
        EXIT_CODE=1
        ;;
esac

```

```

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."
exit $EXIT_CODE

```

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [GitHub repositori](#).

Empty document template

```

###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of
# this
# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the
# Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre
and/or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]
{4}-[a-fA-F0-9]{12})$
  command:
    # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions
during policy execution.

```



```

# 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
# on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager
to successfully
# trigger pre and post script actions.
  type: String
  default: 'dry-run'
  description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should
be executed.
  allowedValues:
    - pre-script
    - post-script
    - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts
  precondition:
    StringEquals:
      - platformType
      - Linux
  inputs:
    runCommand:
      - |
        #!/bin/bash

###=====###
    ### Error Codes

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
    # and help guide handling of the error.
    # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the
'cause' field.
    # 1 Pre-script failed during execution - 201
    # 2 Post-script failed during execution - 202
    # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
    # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
    # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
    # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

```

```

###=====###
### Global variables

###=====###
START=$(date +%s)
# For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
OPERATION={{ command }}

# Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
}

# Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
}

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId:
${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time

```

```
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -  
${START} )) seconds."
```

Setelah Anda memiliki konten dokumen SSM, gunakan salah satu prosedur berikut untuk membuat dokumen SSM kustom.

Console

Untuk membuat dokumen perintah SSM

1. Buka AWS Systems Manager konsol di <https://console.aws.amazon.com/systems-manager/>.
2. Di panel navigasi, pilih Dokumen, lalu pilih Buat dokumen, Perintah atau Sesi.
3. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif untuk dokumen.
4. Untuk jenis Target, pilih/AWS::EC2::Instance.
5. Untuk Jenis dokumen, pilih Perintah.
6. Di bidang Konten, pilih YAML lalu tempel konten dokumen.
7. Di bagian Tanda dokumen, tambahkan tanda dengan kunci tanda `DLMScriptsAccess`, dan nilai tanda `true`.

Important

`DLMScriptsAccess:true` Tag diperlukan oleh kebijakan AWS terkelola `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` yang digunakan pada Langkah 3: Siapkan peran IAM Amazon Data Lifecycle Manager. Kebijakan menggunakan kunci syarat `aws:ResourceTag` untuk membatasi akses ke dokumen SSM yang memiliki tanda ini.

8. Pilih Buat dokumen.

AWS CLI

Untuk membuat dokumen perintah SSM

Gunakan perintah [create-document](#). Untuk `--name`, tentukan nama deskriptif untuk dokumen. Untuk `--document-type`, tentukan Command. Untuk `--content`, tentukan jalur ke file `.yaml` dengan konten dokumen SSM. Untuk `--tags`, tentukan `"Key=DLMScriptsAccess,Value=true"`.

```
$ aws ssm create-document \  
--content file://path/to/file/documentContent.yaml \  
--name "document_name" \  
--document-type "Command" \  
--document-format YAML \  
--tags "Key=DLMScriptsAccess,Value=true"
```

Langkah 3: Siapkan peran IAM Amazon Data Lifecycle Manager

Note

Langkah ini diperlukan jika:

- Anda membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan peran IAM kustom.
- Anda menggunakan baris perintah untuk membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan default.

Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan peran default untuk mengelola snapshot (AWSDataLifecycleManagerDefaultRole), lewati langkah ini. Dalam hal ini, kami secara otomatis melampirkan kebijakan AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess ke peran tersebut.

Anda harus memastikan bahwa peran IAM yang Anda gunakan untuk kebijakan memberikan izin kepada Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan SSM yang diperlukan untuk menjalankan skrip pra dan pasca pada instans yang ditargetkan oleh kebijakan.

Amazon Data Lifecycle Manager menyediakan kebijakan terkelola (AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess) yang menyertakan izin yang diperlukan. Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke peran IAM untuk mengelola snapshot guna memastikan bahwa kebijakan tersebut menyertakan izin.

Important

Kebijakan yang dikelola AWSData LifecycleManager SSMFull Access menggunakan kunci `aws:ResourceTag` kondisi untuk membatasi akses ke dokumen SSM tertentu saat

menggunakan skrip pra dan pasca. Untuk mengizinkan Amazon Data Lifecycle Manager mengakses dokumen SSM, Anda harus memastikan bahwa dokumen SSM Anda ditandai dengan `DLMScriptsAccess:true`.

Atau, Anda dapat membuat kebijakan kustom secara manual atau menetapkan izin yang diperlukan langsung ke peran IAM yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan izin yang sama yang ditentukan dalam kebijakan terkelola `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`, namun, kunci `aws:ResourceTag` kondisi bersifat opsional. Jika Anda memutuskan untuk tidak menyertakan kunci syarat itu, Anda tidak perlu menandai dokumen SSM Anda dengan `DLMScriptsAccess:true`.

Gunakan salah satu metode berikut untuk menambahkan kebijakan `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess` ke peran IAM Anda.

Console

Untuk melampirkan kebijakan terkelola ke peran kustom

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Cari dan pilih peran kustom Anda untuk mengelola snapshot.
4. Pada tab Izin, pilih Tambahkan izin, Lampirkan kebijakan.
5. Cari dan pilih kebijakan terkelola `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`, lalu pilih Tambah izin.

AWS CLI

Untuk melampirkan kebijakan terkelola ke peran kustom

Gunakan perintah [attach-role-policy](#). Untuk `---role-name`, tentukan nama peran kustom Anda. Untuk `--policy-arn`, tentukan `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`.

```
$ aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess \
--role-name your_role_name
```

Langkah 4: Membuat kebijakan siklus hidup snapshot

Untuk mengotomatisasi snapshot yang konsisten dengan aplikasi, Anda harus membuat kebijakan siklus hidup snapshot yang menargetkan instans, dan mengonfigurasi skrip pra dan pasca untuk kebijakan tersebut.

Console

Untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager, lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Pada layar Pilih jenis kebijakan, pilih Kebijakan snapshot EBS, lalu pilih Berikutnya.
4. Di bagian Sumber daya target, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk Jenis sumber daya target, pilih Instance.
 - b. Untuk Tanda sumber daya target, tentukan tanda sumber daya yang mengidentifikasi instans yang akan dicadangkan. Hanya sumber daya yang memiliki tanda tertentu yang akan dicadangkan.
5. Untuk peran IAM, pilih AWSDatalifecycleManagerDefaultRole(peran default untuk mengelola snapshot), atau pilih peran khusus yang Anda buat dan siapkan untuk skrip pra dan pasca.
6. Konfigurasi jadwal dan opsi tambahan sesuai kebutuhan. Sebaiknya jadwalkan waktu pembuatan snapshot untuk periode waktu yang sesuai dengan beban kerja Anda, seperti selama jendela pemeliharaan.

Untuk SAP HANA, kami menyarankan Anda mengaktifkan pemulihan snapshot cepat.

Note

Jika Anda mengaktifkan jadwal untuk Cadangan VSS, Anda tidak dapat mengaktifkan Kecualikan volume data tertentu atau Salin tanda dari sumber.

7. Di bagian Skrip pra dan pasca, pilih Aktifkan skrip pra dan pasca, lalu lakukan hal berikut, bergantung pada beban kerja Anda:
 - Untuk membuat snapshot yang konsisten dengan aplikasi dari aplikasi Windows Anda, pilih Cadangan VSS.

- Untuk membuat snapshot yang konsisten dengan aplikasi dari beban kerja SAP HANA Anda, pilih SAP HANA.
 - Untuk membuat snapshot yang konsisten dengan aplikasi dari semua database dan beban kerja lainnya, termasuk database MySQL, PostgreSQL, atau IRIS yang dikelola sendiri, menggunakan dokumen SSM kustom, pilih dokumen SSM khusus. InterSystems
 1. Untuk Opsi otomatisasi, pilih Skrip pra dan pasca.
 2. Untuk Dokumen SSM, pilih dokumen SSM yang Anda siapkan.
8. Bergantung pada opsi yang Anda pilih, konfigurasi opsi tambahan berikut:
- Batas waktu skrip — (Khusus dokumen SSM kustom) Periode batas waktu sebelum Amazon Data Lifecycle Manager menggagalkan upaya menjalankan skrip jika belum selesai. Jika skrip tidak selesai dalam periode batas waktu, Amazon Data Lifecycle Manager menggagalkan upaya tersebut. Periode batas waktu berlaku untuk skrip pra dan pasca secara individual. Periode batas waktu minimum dan default-nya adalah 10 detik. Dan periode batas waktu maksimumnya adalah 120 detik.
 - Coba lagi skrip yang gagal — Pilih opsi ini untuk mencoba lagi skrip yang tidak selesai dalam periode batas waktu. Jika skrip pra gagal, Amazon Data Lifecycle Manager akan mencoba ulang seluruh proses pembuatan snapshot, termasuk menjalankan skrip pra dan pasca. Jika skrip pasca gagal, Amazon Data Lifecycle Manager mencoba ulang skrip pasca saja; dalam hal ini, skrip pra akan selesai dan snapshot mungkin telah dibuat.
 - Default ke snapshot crash-consistent — Pilih opsi ini ke default ke snapshot crash-consistent jika skrip pra gagal dijalankan. Ini adalah perilaku pembuatan snapshot default untuk Amazon Data Lifecycle Manager jika skrip pra dan pasca tidak diaktifkan. Jika Anda mengaktifkan percobaan ulang, Amazon Data Lifecycle Manager akan default ke snapshot crash-consistent hanya setelah semua upaya percobaan ulang habis. Jika skrip pra gagal dan Anda tidak menetapkan default ke snapshot crash-consistent, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membuat snapshot untuk instans selama jadwal berjalan.

 Note

Jika Anda membuat snapshot untuk SAP HANA, Anda mungkin ingin menonaktifkan opsi ini. Snapshot crash-consistent dari beban kerja SAP HANA tidak dapat dipulihkan dengan cara yang sama.

9. Pilih Buat kebijakan default.

Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole` already exists, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot

Gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah, dan sertakan `Scripts` parameter di `CreateRule`. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter, lihat [Referensi API Amazon Data Lifecycle Manager](#).

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
--description "policy_description" \
--state ENABLED \
--execution-role-arn iam_role_arn \
--policy-details file://policyDetails.json
```

Di mana `policyDetails.json` termasuk salah satu hal berikut, tergantung pada kasus penggunaan Anda:

- Cadangan VSS

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "tag_key",
    "Value": "tag_value"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "schedule_name",
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
      "Scripts": [{
```



```

        "ExecutionHandler": "AWS_VSS_BACKUP",
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)
    }
},
"RetainRule": {
    "Count": retention_count
}
}
}

```

- Pencadangan SAP HANA

```

{
    "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
    "ResourceTypes": [
        "INSTANCE"
    ],
    "TargetTags": [{
        "Key": "tag_key",
        "Value": "tag_value"
    }],
    "Schedules": [{
        "Name": "schedule_name",
        "CreateRule": {
            "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
            "Scripts": [{
                "Stages": ["PRE", "POST"],
                "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",
                "ExecutionHandler": "AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA",
                "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
                "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),
                "MaximumRetryCount": retries (0-3)
            }
        ],
        "RetainRule": {
            "Count": retention_count
        }
    }
  ]
}

```

- Dokumen SSM Kustom

```
{
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "tag_key",
    "Value": "tag_value"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "schedule_name",
    "CreateRule": {
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",
      "Scripts": [{
        "Stages": ["PRE", "POST"],
        "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",
        "ExecutionHandler": "ssm_document_name/arn",
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,
        "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)
      }]
    },
    "RetainRule": {
      "Count": retention_count
    }
  }]
}
```

Pertimbangan untuk Pencadangan VSS dengan Amazon Data Lifecycle Manager

Dengan Amazon Data Lifecycle Manager, Anda dapat mencadangkan dan memulihkan aplikasi Windows berkemampuan VSS (Volume Shadow Copy Service) yang berjalan di instans Amazon EC2. Jika aplikasi memiliki penulis VSS yang terdaftar dengan Windows VSS, Amazon Data Lifecycle Manager membuat snapshot yang akan bersifat konsisten aplikasi untuk aplikasi itu.

Note

Amazon Data Lifecycle Manager saat ini mendukung snapshot sumber daya yang konsisten aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 saja, khusus untuk skenario pencadangan di mana data aplikasi dapat dipulihkan dengan mengganti instans yang ada dengan instans baru yang

dibuat dari cadangan. Tidak semua tipe instans atau aplikasi didukung untuk pencadangan VSS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [snapshot Windows VSS yang konsisten dengan aplikasi di Panduan Pengguna](#) Amazon EC2.

Tipe instans yang didukung

Tipe instans Amazon EC2 berikut tidak didukung untuk pencadangan VSS. Jika kebijakan Anda menargetkan salah satu tipe instans ini, Amazon Data Lifecycle Manager mungkin masih membuat cadangan VSS, tetapi snapshot mungkin tidak ditandai dengan tanda sistem yang diperlukan. Tanpa tanda ini, snapshot tidak akan dikelola oleh Amazon Data Lifecycle Manager setelah pembuatan. Anda mungkin perlu menghapus snapshot tersebut secara manual.

- T3: | t3.nano t3.micro
- T3a: | t3a.nano t3a.micro
- T2: | t2.nano t2.micro

Tanggung jawab bersama untuk snapshot yang konsisten dengan aplikasi

Anda harus memastikan bahwa:

- Agen SSM diinstal, up-to-date, dan berjalan pada instance target Anda
- Systems Manager memiliki izin untuk melakukan tindakan yang diperlukan pada instans target
- Amazon Data Lifecycle Manager memiliki izin untuk melakukan tindakan Systems Manager yang diperlukan untuk menjalankan skrip pra dan pasca pada instans target.
- Untuk beban kerja kustom, seperti database MySQL, PostgreSQL, atau InterSystems IRIS yang dikelola sendiri, dokumen SSM yang Anda gunakan menyertakan tindakan yang benar dan diperlukan untuk pembekuan, pembilasan, dan pencairan konfigurasi database Anda. I/O
- Waktu pembuatan snapshot selaras dengan jadwal beban kerja Anda. Misalnya, cobalah untuk menjadwalkan pembuatan snapshot selama jendela pemeliharaan terjadwal.

Amazon Data Lifecycle Manager memastikan bahwa:

- Pembuatan snapshot dimulai dalam waktu 60 menit dari waktu pembuatan snapshot yang dijadwalkan.
- Skrip pra dijalankan sebelum pembuatan snapshot dimulai.

- Skrip pasca berjalan setelah skrip pra berhasil dan pembuatan snapshot telah dimulai. Amazon Data Lifecycle Manager menjalankan skrip pasca hanya jika skrip pra berhasil. Jika skrip pra gagal, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menjalankan skrip pasca.
- Snapshot ditandai dengan tanda yang sesuai pada pembuatan.
- CloudWatch metrik dan peristiwa dipancarkan ketika skrip dimulai, dan ketika mereka gagal atau berhasil.

Kasus penggunaan lain untuk skrip pra dan pasca Manajer Siklus Hidup Data

Selain menggunakan skrip pra dan pasca untuk mengotomatiskan snapshot yang konsisten dengan aplikasi, Anda dapat menggunakan skrip pra dan pasca bersama-sama, atau secara individual, untuk mengotomatiskan tugas administratif lainnya sebelum atau sesudah pembuatan snapshot. Misalnya:

- Menggunakan skrip pra untuk menerapkan patch sebelum membuat snapshot. Ini dapat membantu Anda membuat snapshot setelah menerapkan pembaruan perangkat lunak mingguan atau bulanan reguler Anda.

Note

Jika Anda memilih untuk menjalankan skrip pra saja, Tetapkan default ke snapshot crash-consistent diaktifkan secara default.

- Menggunakan skrip pasca untuk menerapkan patch sebelum membuat snapshot. Ini dapat membantu Anda membuat snapshot setelah menerapkan pembaruan perangkat lunak mingguan atau bulanan reguler Anda.

Memulai untuk kasus penggunaan lainnya

Bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang perlu Anda lakukan saat menggunakan skrip pra and/or posting untuk kasus penggunaan selain snapshot yang konsisten dengan aplikasi.

Langkah 1: Menyiapkan instans target

Untuk mempersiapkan instance target Anda untuk skrip pra and/or posting

1. Instal SSM Agent pada instans target Anda, jika belum diinstal. Jika SSM Agent sudah diinstal pada instans target Anda, lewati langkah ini.
 - (Instans Linux) [Menginstal Agen SSM secara manual pada instans EC2](#) untuk Linux
 - (Instans Windows) [Bekerja dengan Agen SSM pada instans EC2](#) untuk Windows Server
2. Pastikan SSM Agent berjalan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memeriksa status SSM Agent dan memulai agen](#).
3. Siapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan Systems Manager untuk instans Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna AWS Systems Manager .

Langkah 2: Siapkan Dokumen SSM

Anda harus membuat dokumen perintah SSM yang menyertakan skrip pra and/or posting dengan perintah yang ingin Anda jalankan.

Anda dapat membuat dokumen SSM menggunakan templat dokumen SSM kosong di bawah ini dan menambahkan perintah pra dan pasca Anda di bagian dokumen yang sesuai.

Perhatikan hal-hal berikut:

- Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dokumen SSM melakukan tindakan yang benar dan diperlukan untuk beban kerja Anda.
- Dokumen SSM harus menyertakan bidang wajib untuk `allowedValues`, termasuk, `pre-script`, `post-script`, dan `dry-run`. Amazon Data Lifecycle Manager akan menjalankan perintah pada instans Anda berdasarkan konten bagian tersebut. Jika dokumen SSM Anda tidak memiliki bagian tersebut, Amazon Data Lifecycle Manager akan memperlakukannya sebagai eksekusi yang gagal.

```
###=====###
# Copyright Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
```

```

# software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
# without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
# merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
# permit persons to whom the Software is furnished to do so.

# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED,
# INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
# PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
# HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
# OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
# SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
###=====###
schemaVersion: '2.2'
description: SSM Document Template for Amazon Data Lifecycle Manager Pre/Post script
  feature
parameters:
  executionId:
    type: String
    default: None
    description: (Required) Specifies the unique identifier associated with a pre and/
or post execution
    allowedPattern: ^(None|[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-
[a-fA-F0-9]{12})$
    command:
      # Data Lifecycle Manager will trigger the pre-script and post-script actions during
policy execution.
      # 'dry-run' option is intended for validating the document execution without
triggering any commands
      # on the instance. The following allowedValues will allow Data Lifecycle Manager to
successfully
      # trigger pre and post script actions.
      type: String
      default: 'dry-run'
      description: (Required) Specifies whether pre-script and/or post-script should be
executed.
      allowedValues:
        - pre-script
        - post-script
        - dry-run

mainSteps:
- action: aws:runShellScript
  description: Run Database freeze/thaw commands
  name: run_pre_post_scripts

```

```

precondition:
  StringEquals:
    - platformType
    - Linux
inputs:
  runCommand:
    - |
      #!/bin/bash

###=====###
    ### Error Codes

###=====###
    # The following Error codes will inform Data Lifecycle Manager of the type of
error
    # and help guide handling of the error.
    # The Error code will also be emitted via AWS Eventbridge events in the 'cause'
field.
    # 1 Pre-script failed during execution - 201
    # 2 Post-script failed during execution - 202
    # 3 Auto thaw occurred before post-script was initiated - 203
    # 4 Pre-script initiated while post-script was expected - 204
    # 5 Post-script initiated while pre-script was expected - 205
    # 6 Application not ready for pre or post-script initiation - 206

###=====###
    ### Global variables

###=====###
    START=$(date +%s)
    # For testing this script locally, replace the below with OPERATION=$1.
    OPERATION={{ command }}

    # Add all pre-script actions to be performed within the function below
execute_pre_script() {
    echo "INFO: Start execution of pre-script"
}

    # Add all post-script actions to be performed within the function below
execute_post_script() {
    echo "INFO: Start execution of post-script"
}

```

```

# Debug logging for parameters passed to the SSM document
echo "INFO: ${OPERATION} starting at $(date) with executionId: ${EXECUTION_ID}"

# Based on the command parameter value execute the function that supports
# pre-script/post-script operation
case ${OPERATION} in
    pre-script)
        execute_pre_script
        ;;
    post-script)
        execute_post_script
        ;;
    dry-run)
        echo "INFO: dry-run option invoked - taking no action"
        ;;
    *)
        echo "ERROR: Invalid command parameter passed. Please use either pre-
script, post-script, dry-run."
        exit 1 # return failure
        ;;
esac

END=$(date +%s)
# Debug Log for profiling the script time
echo "INFO: ${OPERATION} completed at $(date). Total runtime: $(( ${END} -
${START} )) seconds."

```

Langkah 3: Siapkan peran IAM Amazon Data Lifecycle Manager

Note

Langkah ini diperlukan jika:

- Anda membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan peran IAM kustom.
- Anda menggunakan baris perintah untuk membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan default.

Jika Anda menggunakan konsol untuk membuat atau memperbarui kebijakan snapshot pre/post berkemampuan skrip yang menggunakan peran default untuk mengelola snapshot

(`AWSDatalifecycleManagerDefaultRole`), lewati langkah ini. Dalam hal ini, kami secara otomatis melampirkan kebijakan `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess` ke peran tersebut.

Anda harus memastikan bahwa peran IAM yang Anda gunakan untuk kebijakan memberikan izin Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan SSM yang diperlukan untuk menjalankan skrip pra dan pasca pada instans yang ditargetkan oleh kebijakan.

Amazon Data Lifecycle Manager menyediakan kebijakan terkelola (`AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`) yang menyertakan izin yang diperlukan. Anda dapat melampirkan kebijakan ini ke peran IAM untuk mengelola snapshot guna memastikan bahwa kebijakan tersebut menyertakan izin.

 Important

Kebijakan yang dikelola `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess` menggunakan kunci `aws:ResourceTag` kondisi untuk membatasi akses ke dokumen SSM tertentu saat menggunakan skrip pra dan pasca. Untuk mengizinkan Amazon Data Lifecycle Manager mengakses dokumen SSM, Anda harus memastikan bahwa dokumen SSM Anda ditandai dengan `DLMScriptsAccess:true`.

Atau, Anda dapat membuat kebijakan kustom secara manual atau menetapkan izin yang diperlukan langsung ke peran IAM yang Anda gunakan. Anda dapat menggunakan izin yang sama yang ditentukan dalam kebijakan terkelola `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess`, namun, kunci `aws:ResourceTag` kondisi bersifat opsional. Jika Anda memutuskan untuk tidak menyertakan kunci syarat itu, Anda tidak perlu menandai dokumen SSM Anda. `DLMScriptsAccess:true`

Gunakan salah satu metode berikut untuk menambahkan kebijakan `AWSDatalifecycleManagerSSMFullAccess` ke peran IAM Anda.

Console

Untuk melampirkan kebijakan terkelola ke peran kustom

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran.
3. Cari dan pilih peran kustom Anda untuk mengelola snapshot.

4. Pada tab Izin, pilih Tambahkan izin, Lampirkan kebijakan.
5. Cari dan pilih kebijakan terkelola AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess, lalu pilih Tambah izin.

AWS CLI

Untuk melampirkan kebijakan terkelola ke peran kustom

Gunakan perintah [attach-role-policy](#). Untuk `---role-name`, tentukan nama peran kustom Anda. Untuk `--policy-arn`, tentukan `arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess`.

```
$ aws iam attach-role-policy \
--policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess \
--role-name your_role_name
```

Membuat kebijakan siklus hidup snapshot

Console

Untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager, lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Pada layar Pilih jenis kebijakan, pilih Kebijakan snapshot EBS, lalu pilih Berikutnya.
4. Di bagian Sumber daya target, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk Jenis sumber daya target, pilih Instance.
 - b. Untuk Tanda sumber daya target, tentukan tanda sumber daya yang mengidentifikasi instans yang akan dicadangkan. Hanya sumber daya yang memiliki tanda tertentu yang akan dicadangkan.
5. Untuk peran IAM, pilih AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(peran default untuk mengelola snapshot), atau pilih peran khusus yang Anda buat dan siapkan untuk skrip pra dan pasca.
6. Konfigurasi jadwal dan opsi tambahan sesuai kebutuhan. Sebaiknya jadwalkan waktu pembuatan snapshot untuk periode waktu yang sesuai dengan beban kerja Anda, seperti selama jendela pemeliharaan.

7. Di bagian Skrip pra dan pasca, pilih Aktifkan skrip pra dan pasca, lalu lakukan hal berikut:
 - a. Pilih Dokumen SSM Kustom.
 - b. Untuk Opsi otomatis, pilih opsi yang cocok dengan skrip yang ingin Anda jalankan.
 - c. Untuk Dokumen SSM, pilih dokumen SSM yang Anda siapkan.
8. Konfigurasi opsi tambahan berikut jika diperlukan:
 - Batas waktu skrip - Periode batas waktu setelah Amazon Data Lifecycle Manager menggagalkan upaya menjalankan skrip jika belum selesai. Jika skrip tidak selesai dalam periode batas waktu, Amazon Data Lifecycle Manager menggagalkan upaya tersebut. Periode batas waktu berlaku untuk skrip pra dan pasca secara individual. Periode batas waktu minimum dan default-nya adalah 10 detik. Dan periode batas waktu maksimumnya adalah 120 detik.
 - Coba lagi skrip yang gagal — Pilih opsi ini untuk mencoba lagi skrip yang tidak selesai dalam periode batas waktu. Jika skrip pra gagal, Amazon Data Lifecycle Manager akan mencoba ulang seluruh proses pembuatan snapshot, termasuk menjalankan skrip pra dan pasca. Jika skrip pasca gagal, Amazon Data Lifecycle Manager mencoba ulang skrip pasca saja; dalam hal ini, skrip pra akan selesai dan snapshot mungkin telah dibuat.
 - Default ke snapshot crash-consistent — Pilih opsi ini ke default ke snapshot crash-consistent jika skrip pra gagal dijalankan. Ini adalah perilaku pembuatan snapshot default untuk Amazon Data Lifecycle Manager jika skrip pra dan pasca tidak diaktifkan. Jika Anda mengaktifkan percobaan ulang, Amazon Data Lifecycle Manager akan default ke snapshot crash-consistent hanya setelah semua upaya percobaan ulang habis. Jika skrip pra gagal dan Anda tidak menetapkan default ke snapshot crash-consistent, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membuat snapshot untuk instans selama jadwal berjalan.
9. Pilih Buat kebijakan default.

 Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` already exists, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

AWS CLI

Untuk membuat kebijakan siklus hidup snapshot

Gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah, dan sertakan Scripts parameter diCreateRule. Untuk informasi selengkapnya tentang parameter, lihat [Referensi API Amazon Data Lifecycle Manager](#).


```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \  
--description "policy_description" \  
--state ENABLED \  
--execution-role-arn iam_role_arn \  
--policy-details file://policyDetails.json
```

Di mana `policyDetails.json` termasuk yang berikut.

```
{  
  "PolicyType": "EBS_SNAPSHOT_MANAGEMENT",  
  "ResourceTypes": [  
    "INSTANCE"  
  ],  
  "TargetTags": [{  
    "Key": "tag_key",  
    "Value": "tag_value"  
  }],  
  "Schedules": [{  
    "Name": "schedule_name",  
    "CreateRule": {  
      "CronExpression": "cron_for_creation_frequency",  
      "Scripts": [{  
        "Stages": ["PRE" | "POST" | "PRE", "POST"],  
        "ExecutionHandlerService": "AWS_SYSTEMS_MANAGER",  
        "ExecutionHandler": "ssm_document_name|arn",  
        "ExecuteOperationOnScriptFailure": true/false,  
        "ExecutionTimeout": timeout_in_seconds (10-120),  
        "MaximumRetryCount": retries (0-3)  
      }]  
    },  
    "RetainRule": {  
      "Count": retention_count  
    }  
  }]  
}
```

Cara kerja skrip pra dan pasca Amazon Data Lifecycle Manager

Gambar berikut menunjukkan alur proses untuk skrip pra dan pasca saat menggunakan dokumen SSM kustom. Hal ini tidak berlaku untuk Pencadangan VSS.



Pada waktu pembuatan snapshot yang dijadwalkan, tindakan berikut dan interaksi lintas layanan terjadi.

1. Amazon Data Lifecycle Manager memulai tindakan skrip pra dengan memanggil dokumen SSM dan meneruskan parameter `pre-script`.

Note

Langkah 1 hingga 3 hanya terjadi jika Anda menjalankan skrip pra. Jika Anda menjalankan skrip pasca saja, langkah 1 hingga 3 dilewati.

2. Systems Manager mengirimkan perintah pra skrip ke SSM Agent yang berjalan pada instans target. SSM Agent menjalankan perintah pada instans, dan mengirimkan informasi status kembali ke Systems Manager.

Misalnya, jika dokumen SSM digunakan untuk membuat snapshot yang konsisten dengan aplikasi, skrip pra mungkin membeku dan rata I/O untuk memastikan bahwa semua data buffer ditulis ke volume sebelum snapshot diambil.

3. Systems Manager mengirimkan pembaruan status perintah skrip pra ke Amazon Data Lifecycle Manager. Jika skrip pra gagal, Amazon Data Lifecycle Manager mengambil salah satu tindakan berikut, tergantung pada cara Anda mengonfigurasi opsi skrip pra dan pasca:

Percobaan ulang	Default ke snapshot crash-consistent	Tindakan
Diaktifkan dengan percobaan ulang yang tersisa	Aktif	Coba lagi skrip sampai berhasil atau percobaan ulang habis
Habis tanpa penyelesaian yang berhasil	Aktif	Buat snapshot crash-consistent, dan jangan jalankan skrip pasca.
Diaktifkan dengan percobaan ulang yang tersisa	Nonaktif	Coba lagi skrip sampai berhasil atau percobaan ulang habis
Habis tanpa penyelesaian yang berhasil	Nonaktif	Lewati pembuatan snapshot untuk instans target, dan jangan jalankan skrip pasca.
Nonaktif	Aktif	Buat snapshot crash-consistent, dan jangan jalankan skrip pasca.
Nonaktif	Nonaktif	Lewati pembuatan snapshot untuk instans target, dan jangan jalankan skrip pasca.

4. Amazon Data Lifecycle Manager memulai pembuatan snapshot.
5. Amazon Data Lifecycle Manager memulai tindakan pasca skrip dengan memanggil dokumen SSM dan meneruskan parameter `post-script`.

Note

Langkah 5 hingga 7 hanya terjadi jika Anda menjalankan skrip pra. Jika Anda menjalankan skrip pasca saja, langkah 1 hingga 3 dilewati.

6. Systems Manager mengirimkan perintah post script ke SSM Agent yang berjalan pada instans target. SSM Agent menjalankan perintah pada instans, dan mengirimkan informasi status kembali ke Systems Manager.

Misalnya, jika dokumen SSM mengaktifkan snapshot yang konsisten dengan aplikasi, skrip posting ini mungkin mencair I/O untuk memastikan bahwa database Anda melanjutkan operasi I/O normal setelah snapshot diambil.

7. Jika Anda menjalankan skrip pasca dan Systems Manager menunjukkan bahwa itu selesai dengan sukses, proses selesai.

Jika skrip pasca gagal, Amazon Data Lifecycle Manager mengambil salah satu tindakan berikut, tergantung pada cara Anda mengonfigurasi opsi skrip pra dan pasca:

Percobaan ulang	Tindakan
Diaktifkan dengan percobaan ulang yang tersisa	Coba lagi skrip sampai berhasil atau percobaan ulang habis
Lelah tanpa sukses	Lewati skrip pasca
Nonaktif	Lewati skrip pasca

Perlu diingat bahwa jika skrip pasca gagal, skrip pra (jika diaktifkan) akan berhasil diselesaikan, dan snapshot mungkin telah dibuat. Anda mungkin perlu mengambil tindakan lebih lanjut pada instans untuk memastikan bahwa itu beroperasi seperti yang diharapkan. Misalnya jika skrip pra berhenti dan memerah. I/O, but the post script failed to thaw I/O, you might need to configure your database to auto-thaw I/O or you need to manually thaw I/O

8. Proses pembuatan snapshot mungkin selesai setelah skrip pasca selesai. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan snapshot tergantung pada ukuran snapshot.

Identifikasi snapshot yang dibuat dengan skrip pra dan pasca Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager secara otomatis menetapkan tanda sistem berikut ke snapshot yang dibuat dengan skrip pra dan pasca.

- Nilai: `aws:dlm:pre-script`; Kunci: `SUCCESS|FAILED`

Nilai tanda `SUCCESS` menunjukkan bahwa skrip pra berhasil dieksekusi. Nilai tanda `FAILED` menunjukkan bahwa skrip pra gagal dieksekusi.

- Nilai: `aws:dlm:post-script`; Kunci: `SUCCESS|FAILED`

Nilai tanda `SUCCESS` menunjukkan bahwa skrip pasca berhasil dieksekusi. Nilai tanda `FAILED` menunjukkan bahwa skrip pasca gagal dieksekusi.

Untuk dokumen SSM kustom dan cadangan SAP HANA, Anda dapat menyimpulkan pembuatan snapshot yang konsisten aplikasi yang berhasil jika snapshot ditandai dengan `aws:dlm:pre-script:SUCCESS` dan `aws:dlm:post-script:SUCCESS`.

Selain itu, snapshot konsisten aplikasi yang dibuat menggunakan cadangan VSS secara otomatis ditandai dengan:

- Nilai: `AppConsistent tag`; Kunci: `true|false`

Nilai tanda `true` menunjukkan bahwa pencadangan VSS berhasil dan bahwa snapshot bersifat konsisten aplikasi. Nilai tanda `false` menunjukkan bahwa pencadangan VSS gagal dan bahwa snapshot tidak bersifat konsisten aplikasi.

Pantau skrip pra dan pasca Amazon Data Lifecycle Manager

CloudWatch Metrik Amazon

Amazon Data Lifecycle Manager menerbitkan CloudWatch metrik berikut saat skrip pra dan pasca gagal dan berhasil serta saat pencadangan VSS gagal dan berhasil.

- `PreScriptStarted`
- `PreScriptCompleted`
- `PreScriptFailed`

- PostScriptStarted
- PostScriptCompleted
- PostScriptFailed
- VSSBackupStarted
- VSSBackupCompleted
- VSSBackupFailed

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan CloudWatch](#).

Amazon EventBridge

Amazon Data Lifecycle Manager memancarkan peristiwa EventBridge Amazon berikut saat skrip pra atau pasca dimulai, berhasil, atau gagal

- DLM Pre Post Script Notification

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan EventBridge](#).

Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk EBS yang didukung AMIs

Prosedur berikut ini menunjukkan cara menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatiskan siklus hidup AMI yang didukung EBS.

Topik

- [Membuat kebijakan siklus hidup AMI](#)
- [Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup AMI](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Membuat kebijakan siklus hidup AMI

Gunakan salah satu prosedur berikut ini untuk membuat kebijakan siklus hidup AMI.

Console

Untuk membuat kebijakan AMI

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager, lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Pada layar Pilih jenis kebijakan, pilih kebijakan AMI yang didukung EBS, lalu pilih Berikutnya.
4. Di bagian Sumber daya target, untuk Tanda sumber daya target, pilih tanda sumber daya yang mengidentifikasi volume atau instans yang akan dicadangkan. Kebijakan hanya mencadangkan sumber daya yang memiliki tanda tertentu kunci dan nilai pasangan.
5. Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi singkat untuk kebijakan tersebut.
6. Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin untuk mengelola AMIs dan memotret dan mendeskripsikan instance. Untuk menggunakan peran default yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager, pilih Peran default. Atau, untuk menggunakan peran IAM kustom yang Anda buat sebelumnya, pilih Pilih peran lain, lalu pilih peran yang akan digunakan.
7. Untuk Tanda kebijakan, tambahkan tanda yang akan diterapkan pada kebijakan siklus hidup. Anda dapat menggunakan tanda ini untuk mengidentifikasi dan mengategorikan kebijakan Anda.
8. Untuk Status kebijakan setelah pembuatan, pilih Aktifkan kebijakan untuk memulai pelaksanaan kebijakan pada waktu yang dijadwalkan berikutnya, atau Nonaktifkan kebijakan untuk mencegah agar kebijakan tidak berjalan. Jika Anda tidak mengaktifkan kebijakan sekarang, kebijakan tidak akan mulai dibuat AMIs sampai Anda mengaktifkannya secara manual setelah pembuatan.
9. Di bagian Boot ulang instans, menunjukkan apakah instans harus di-boot ulang sebelum pembuatan AMI. Untuk mencegah instans yang ditargetkan di-boot ulang, pilih Tidak. Memilih Tidak dapat menyebabkan masalah konsistensi data. Untuk melakukan boot ulang instans sebelum pembuatan AMI, pilih Ya. Memilih ini memastikan konsistensi data tetapi dapat menyebabkan beberapa instans yang ditargetkan di-boot ulang secara bersamaan.
10. Pilih Berikutnya.
11. Pada layar Konfigurasi jadwal, konfigurasi jadwal kebijakan. Kebijakan dapat memiliki sampai maksimal 4 jadwal. Jadwal 1 bersifat wajib. Jadwal 2, 3, dan 4 bersifat opsional. Untuk setiap jadwal kebijakan yang Anda tambahkan, lakukan hal berikut:
 - a. Dalam bagian Detail jadwal, lakukan hal berikut:

- i. Untuk Nama jadwal, tentukan nama deskriptif untuk jadwal.
- ii. Untuk Frekuensi dan bidang terkait, konfigurasi interval antara kebijakan yang dijalankan.

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan yang berjalan sesuai jadwal harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Atau, pilih Ekspresi cron kustom untuk menentukan interval hingga satu tahun. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cron dan ekspresi nilai](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

- iii. Untuk Dimulai pada, tentukan waktu di mana pelaksanaan kebijakan dijadwalkan untuk dimulai. Pelaksanaan kebijakan pertama dimulai dengan satu jam setelah waktu yang Anda jadwalkan. Waktu harus dimasukkan dalam format hh:mm UTC.
- iv. Untuk jenis Retensi, tentukan kebijakan retensi yang AMIs dibuat berdasarkan jadwal.

Anda dapat mempertahankan AMIs berdasarkan jumlah total atau usia mereka.

Untuk retensi berbasis jumlah, rentangnya adalah 1 sampai 1000. Setelah jumlah maksimum tercapai, AMI tertua dibatalkan pendaftarannya saat AMI baru dibuat.

Untuk retensi berbasis usia, rentangnya adalah 1 hari ke 100 tahun. Setelah masa retensi masing-masing berakhir, AMI akan dibatalkan pendaftarannya.

 Note

Semua jadwal harus memiliki jenis retensi yang sama. Anda dapat menentukan jenis retensi hanya untuk Jadwal 1. Jadwal 2, 3, dan 4 mewarisi jenis retensi dari Jadwal 1. Setiap jadwal dapat memiliki jumlah atau periode retensi sendiri.

- b. Konfigurasi penandaan untuk AMIs.

Di bagian Penandaan, lakukan hal berikut ini:

- i. Untuk menyalin semua tag yang ditentukan pengguna dari instance sumber ke yang AMIs dibuat oleh jadwal, pilih Salin tag dari sumber.

- ii. Secara default, AMIs dibuat oleh jadwal secara otomatis ditandai dengan ID dari instance sumber. Untuk mencegah penandaan otomatis ini terjadi, untuk Tanda variabel, hapus petak `instance-id:${instance-id}`.
 - iii. Untuk menentukan tag tambahan yang akan ditetapkan untuk AMIs dibuat oleh jadwal ini, pilih Tambahkan tag.
- c. Konfigurasi penghentian AMI.

Untuk menghentikan AMIs ketika seharusnya tidak digunakan lagi, di bagian penghentian AMI, pilih Aktifkan penghentian AMI untuk jadwal ini, lalu tentukan aturan penghentian AMI. Aturan penghentian AMI menentukan kapan harus tidak AMIs digunakan lagi.

Jika jadwal menggunakan retensi AMI berbasis hitungan, Anda harus menentukan jumlah yang paling lama AMIs untuk dihentikan. Jumlah penghentian harus kurang dari atau sama dengan jumlah retensi AMI jadwal, dan tidak boleh lebih dari 1000. Misalnya, jika jadwal dikonfigurasi untuk mempertahankan maksimum 5 AMIs, maka Anda dapat mengonfigurasi jadwal untuk menghentikan hingga 5 yang lama. AMIs

Jika jadwal menggunakan retensi AMI berdasarkan usia, Anda harus menentukan periode setelahnya AMIs yang akan dihentikan. Jumlah penghentian harus kurang dari atau sama dengan periode retensi AMI jadwal, dan tidak boleh lebih dari 10 tahun (120 bulan, 520 minggu, atau 3650 hari). Misalnya, jika jadwal dikonfigurasi untuk disimpan AMIs selama 10 hari, maka Anda dapat mengonfigurasi jadwal untuk tidak digunakan lagi AMIs setelah periode hingga 10 hari setelah pembuatan.

- d. Konfigurasi salinan lintas-Wilayah.

Untuk menyalin yang AMIs dibuat berdasarkan jadwal ke Wilayah yang berbeda, di bagian salinan Lintas Wilayah, pilih Aktifkan salinan Lintas wilayah. Anda dapat menyalin AMIs hingga tiga Wilayah tambahan di akun Anda. Anda harus menentukan aturan salinan lintas wilayah terpisah untuk setiap Wilayah tujuan.

Untuk setiap tujuan Wilayah, Anda dapat menentukan sebagai berikut:

- Kebijakan penyimpanan untuk salinan AMI. Saat periode retensi berakhir, salinan di Wilayah tujuan secara otomatis dideregistrasi.
- Status enkripsi untuk salinan AMI. Jika sumber AMI dienkripsi, atau jika enkripsi secara default diaktifkan, yang disalin selalu AMIs dienkripsi. Jika sumber AMI tidak

dienkripsi dan enkripsi secara default dinonaktifkan, Anda dapat mengaktifkan enkripsi secara opsional. Jika Anda tidak menentukan kunci KMS, yang AMIs dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS di setiap Wilayah tujuan. Jika Anda menentukan kunci KMS untuk Wilayah tujuan, peran IAM yang dipilih harus memiliki akses ke kunci KMS.

- Aturan penghentian untuk salinan AMI. Ketika periode penghentian berakhir, salinan AMI secara otomatis tidak digunakan lagi. Periode penghentian harus kurang dari atau sama dengan periode penyimpanan salinan, dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.
- Apakah akan menyalin semua tanda atau tidak ada tanda dari sumber AMI.

 Note

Jangan melebihi jumlah salinan AMI bersamaan per Wilayah.

- e. Untuk menambahkan jadwal tambahan, pilih Tambahkan jadwal lain, yang terletak di bagian atas layar. Untuk setiap jadwal tambahan, lengkapi bidang seperti yang dijelaskan sebelumnya dalam topik ini.
 - f. Setelah Anda menambahkan jadwal yang diperlukan, pilih Tinjau kebijakan.
12. Tinjau ringkasan kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.

 Note

Jika Anda mendapatkan kesalahan Role with name `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` already exists, lihat [Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager](#) untuk informasi selengkapnya.

Command line

Gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah untuk membuat kebijakan siklus hidup AMI. Untuk `PolicyType`, tentukan `IMAGE_MANAGEMENT`.

Note

Untuk menyederhanakan sintaksis, contoh berikut menggunakan file JSON, `policyDetails.json`, yang mencakup detail kebijakan.

Contoh 1: Retensi berbasis usia dan penghentian AMI

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup AMI yang membuat AMIs semua instance yang memiliki kunci tag `purpose` dengan nilai `production` tanpa me-reboot instance yang ditargetkan. Kebijakan ini mencakup satu jadwal yang membuat AMI setiap hari pada pukul 01:00 UTC. Kebijakan ini bertahan AMIs selama 2 berhari-hari dan tidak digunakan lagi setelah hari. 1 Ini juga menyalin tag dari instance sumber ke AMIs yang dibuatnya.

```
aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My AMI policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes": [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "purpose",
    "Value": "production"
  }],
  "Schedules": [{
    "Name": "DailyAMIs",
    "TagsToAdd": [{
      "Key": "type",
      "Value": "myDailyAMI"
    }],
    "CreateRule": {
      "Interval": 24,
      "IntervalUnit": "HOURS",
```

```

        "Times": [
            "01:00"
        ],
        "RetainRule": {
            "Interval" : 2,
            "IntervalUnit" : "DAYS"
        },
        "DeprecateRule": {
            "Interval" : 1,
            "IntervalUnit" : "DAYS"
        },
        "CopyTags": true
    }
],
"Parameters" : {
    "NoReboot":true
}
}

```

Jika permintaan berhasil, perintah mengembalikan ID kebijakan yang baru dibuat. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
  "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
}

```

Contoh 2: Retensi berbasis hitungan dan penghentian AMI dengan salinan Lintas wilayah

Contoh ini membuat kebijakan siklus hidup AMI yang membuat AMIs semua instance yang memiliki kunci tag `purpose` dengan nilai `production` dan me-reboot instance target. Kebijakan ini mencakup satu jadwal yang membuat AMI setiap 6 jam mulai pukul 17:30 UTC. Kebijakan mempertahankan 3 AMIs dan secara otomatis menghentikan yang terlama. 2 AMIs ini juga memiliki aturan salinan lintas wilayah yang menyalinus-east-1, AMIs menyimpan salinan 2 AMI, dan secara otomatis menghentikan AMI tertua.

```

aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "My AMI policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement \

```

```
--policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetails.json`.

```
{
  "PolicyType": "IMAGE_MANAGEMENT",
  "ResourceTypes" : [
    "INSTANCE"
  ],
  "TargetTags": [{
    "Key": "purpose",
    "Value": "production"
  }],
  "Parameters" : {
    "NoReboot": true
  },
  "Schedules" : [{
    "Name" : "Schedule1",
    "CopyTags": true,
    "CreateRule" : {
      "Interval": 6,
      "IntervalUnit": "HOURS",
      "Times" : ["17:30"]
    },
    "RetainRule":{
      "Count" : 3
    },
    "DeprecateRule":{
      "Count" : 2
    },
    "CrossRegionCopyRules": [{
      "TargetRegion": "us-east-1",
      "Encrypted": true,
      "RetainRule":{
        "IntervalUnit": "DAYS",
        "Interval": 2
      },
      "DeprecateRule":{
        "IntervalUnit": "DAYS",
        "Interval": 1
      },
      "CopyTags": true
    }
  ]
}
```



```
} ]  
}
```

Pertimbangan untuk kebijakan siklus hidup AMI

Pertimbangan umum berikut ini berlaku untuk pembuatan kebijakan siklus hidup AMI:

- Kebijakan siklus hidup AMI hanya menargetkan instans atau volume yang berada di Wilayah yang sama dengan kebijakan.
- Operasi pembuatan AMI pertama dimulai dalam waktu satu jam setelah waktu mulai yang ditentukan. Operasi pembuatan AMI selanjutnya dimulai dalam waktu yang dijadwalkan selama satu jam.
- Saat Amazon Data Lifecycle Manager membatalkan pendaftaran AMI, secara otomatis akan menghapusnya untuk mendukung snapshot.
- Tanda sumber daya peka huruf besar dan kecil.
- Jika Anda menghapus tag target dari instance yang ditargetkan oleh kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola tag yang ada AMIs dalam standar; Anda harus menghapusnya secara manual jika tidak diperlukan lagi.
- Anda dapat membuat beberapa kebijakan untuk mencadangkan volume atau instans. Misalnya, jika instance memiliki dua tag, di mana tag A adalah target kebijakan A untuk membuat AMI setiap 12 jam, dan tag B adalah target kebijakan B untuk membuat AMI setiap 24 jam, Amazon Data Lifecycle Manager akan membuat AMIs sesuai dengan jadwal untuk kedua kebijakan tersebut. Atau, Anda dapat mencapai hasil yang sama dengan membuat satu kebijakan yang memiliki beberapa jadwal. Misalnya, Anda dapat membuat kebijakan tunggal yang hanya menargetkan tanda A, dan menentukan dua jadwal — satu untuk setiap 12 jam dan satu untuk setiap 24 jam.
- Volume baru yang dipasang ke instans target setelah kebijakan dibuat secara otomatis disertakan dalam pencadangan saat pelaksanaan kebijakan berikutnya. Semua volume yang dilampirkan pada instans saat pelaksanaan kebijakan disertakan.
- Jika Anda membuat kebijakan dengan jadwal berbasis kron kustom yang dikonfigurasi untuk membuat hanya satu snapshot, kebijakan tidak akan secara otomatis menghapus AMI ketika ambang retensi tercapai. Anda harus menghapus AMI secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda membuat kebijakan berbasis usia dengan periode penyimpanan lebih pendek dari frekuensi pembuatan, Amazon Data Lifecycle Manager akan selalu mempertahankan AMI terakhir hingga snapshot berikutnya dibuat. Misalnya, jika kebijakan berbasis usia membuat

satu AMI setiap bulan dengan periode retensi tujuh hari, Amazon Data Lifecycle Manager akan mempertahankan setiap AMI selama satu bulan, meskipun periode retensi adalah tujuh hari.

- Untuk kebijakan berbasis hitungan, Amazon Data Lifecycle Manager AMIs selalu membuat sesuai dengan frekuensi pembuatan sebelum mencoba membatalkan pendaftaran AMI tertua sesuai dengan kebijakan penyimpanan.
- Diperlukan beberapa jam untuk berhasil membatalkan pendaftaran AMI dan menghapus snapshot dukungan terkait. Jika Amazon Data Lifecycle Manager membuat AMI berikutnya sebelum AMI yang dibuat sebelumnya berhasil dideregistrasi, Anda dapat mempertahankan sementara jumlah AMIs yang lebih besar dari jumlah retensi Anda.

Pertimbangan berikut berlaku untuk mengakhiri instans yang ditargetkan oleh kebijakan:

- Jika Anda menghentikan instance yang ditargetkan oleh kebijakan dengan jadwal penyimpanan berbasis hitungan, kebijakan tersebut tidak lagi mengelola instance yang sebelumnya dibuat dari instans AMIs yang dihentikan. Anda harus membatalkan pendaftaran secara manual sebelumnya AMIs jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda menghentikan instans yang ditargetkan oleh kebijakan dengan jadwal penyimpanan berbasis usia, kebijakan akan terus membatalkan pendaftaran yang sebelumnya dibuat dari instans AMIs yang dihentikan pada jadwal yang ditentukan, hingga, tetapi tidak termasuk, AMI terakhir. Anda harus menghapus AMI secara manual jika tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan AMI dan penghentian AMI:

- Jika Anda meningkatkan jumlah penghentian AMI untuk jadwal dengan retensi berbasis hitungan, perubahan akan diterapkan ke semua AMIs (yang ada dan baru) yang dibuat oleh jadwal.
- Jika Anda meningkatkan periode penghentian AMI untuk jadwal dengan retensi berbasis usia, perubahan hanya berlaku untuk yang baru. AMIs Yang AMIs ada tidak terpengaruh.
- Jika Anda menghapus aturan penghentian AMI dari jadwal, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membatalkan AMIs penghentian yang sebelumnya tidak digunakan lagi oleh jadwal tersebut.
- Jika Anda mengurangi jumlah atau periode penghentian AMI untuk jadwal, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membatalkan AMIs penghentian yang sebelumnya tidak digunakan lagi oleh jadwal tersebut.
- Jika Anda menghentikan AMI yang dibuat oleh kebijakan AMI secara manual, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan mengganti penghentian tersebut.

- Jika Anda membatalkan penghentian AMI yang sebelumnya dihentikan oleh kebijakan AMI secara manual, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan mengganti penghentian tersebut.
- Jika AMI dibuat oleh beberapa jadwal yang bertentangan, dan satu atau beberapa jadwal tersebut tidak memiliki aturan penghentian AMI, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menghentikan AMI tersebut.
- Jika AMI dibuat oleh beberapa jadwal yang bertentangan, dan satu atau beberapa jadwal tersebut tidak memiliki aturan penghentian AMI, Amazon Data Lifecycle Manager akan menggunakan aturan penghentian yang menghasilkan tanggal penghentian terbaru.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan AMI dan [Recycle Bin](#):

- Jika Amazon Data Lifecycle Manager membatalkan pendaftaran AMI dan mengirimkannya ke Keranjang Sampah saat ambang retensi kebijakan tercapai, dan Anda memulihkan AMI dari Keranjang Sampah secara manual, Anda harus membatalkan pendaftaran AMI tersebut secara manual saat tidak diperlukan lagi. Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi mengelola AMI.
- Jika Anda membatalkan pendaftaran AMI yang dibuat oleh kebijakan secara manual, dan AMI berada di Keranjang Sampah saat ambang retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan membatalkan pendaftaran AMI. Amazon Data Lifecycle Manager tidak mengelola AMIs saat mereka berada di Recycle Bin.

Jika snapshot dipulihkan dari Keranjang Sampah sebelum ambang retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager akan membatalkan pendaftaran AMI tersebut saat ambang retensi kebijakan tercapai.

Jika AMI dipulihkan dari Keranjang Sampah setelah ambang batas retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi membatalkan pendaftaran AMI tersebut. Anda harus menghapus snapshot AMI secara manual saat tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan umum berikut ini berlaku untuk kebijakan AMI dalam status kesalahan:

- Untuk kebijakan dengan jadwal retensi berbasis usia, AMIs yang ditetapkan untuk kedaluwarsa saat kebijakan berada di `error` negara bagian dipertahankan tanpa batas waktu. Anda harus membatalkan pendaftaran secara manual. AMIs Saat Anda mengaktifkan kembali kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager melanjutkan pembatalan pendaftaran saat periode retensi berakhir. AMIs

- Untuk kebijakan dengan jadwal retensi berbasis hitungan, kebijakan berhenti membuat dan membatalkan pendaftaran AMIs saat berada di negara bagian. `error` Saat Anda mengaktifkan kembali kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager akan melanjutkan AMIs pembuatan, dan melanjutkan deregistering saat ambang retensi AMIs terpenuhi.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan dan [AMIs penonaktifan](#) AMI:

- Jika Anda menonaktifkan AMI yang dibuat oleh Amazon Data Lifecycle Manager, dan AMI dinonaktifkan saat ambang retensi tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager akan membatalkan pendaftaran AMI dan menghapus snapshot terkait.
- Jika Anda menonaktifkan AMI yang dibuat oleh Amazon Data Lifecycle Manager dan mengarsipkan snapshot terkait secara manual, dan snapshot tersebut diarsipkan saat ambang retensi terpenuhi, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menghapus snapshot tersebut dan tidak akan lagi mengelolanya.

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan AMI dan perlindungan [deregistrasi AMI](#):

- Jika Anda mengaktifkan perlindungan deregistrasi secara manual untuk AMI yang dibuat oleh Amazon Data Lifecycle Manager, dan masih diaktifkan saat ambang retensi AMI tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak lagi mengelola AMI tersebut. Anda harus membatalkan pendaftaran AMI secara manual dan menghapus snapshot yang mendasarinya jika tidak lagi diperlukan.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatiskan snapshot Amazon EBS dan manajemen AMI menggunakan blog penyimpanan Amazon Data AWS Lifecycle Manager](#).

Mengotomatiskan salinan snapshot lintas akun dengan Data Lifecycle Manager

Mengotomatisasi salinan snapshot lintas akun memungkinkan Anda untuk menyalin snapshot Amazon EBS Anda ke Wilayah tertentu dalam akun terisolasi dan mengenkripsi snapshot tersebut dengan kunci enkripsi. Hal ini memungkinkan Anda melindungi diri dari kehilangan data jika akun Anda disusupi.

Mengotomatisasi salinan snapshot lintas akun melibatkan dua akun:

- **Akun sumber**—Akun sumber adalah akun yang membuat dan berbagi snapshot dengan akun target. Di akun ini, Anda harus membuat kebijakan snapshot EBS yang membuat snapshot pada interval yang ditetapkan dan kemudian membagikannya dengan akun lain. AWS
- **Akun target**—Akun target adalah akun dengan akun tujuan tempat snapshot dibagikan, dan itu adalah akun yang membuat salinan dari snapshot bersama. Dalam akun ini, Anda harus membuat salinan lintas akun kebijakan peristiwa yang secara otomatis menyalin snapshot yang dibagi dengan snapshot tersebut oleh satu atau beberapa akun sumber tertentu.

Note

Kebijakan snapshot EBS akun sumber dan kebijakan peristiwa salinan lintas akun target harus dibuat di Wilayah yang sama. AWS Akun target kemudian dapat menyalin snapshot ke Wilayah tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan.

Topik

- [Membuat kebijakan salinan snapshot lintas akun](#)
- [Tentukan filter deskripsi snapshot](#)
- [Pertimbangan untuk kebijakan penyalinan snapshot lintas akun](#)
- [Sumber daya tambahan](#)

Membuat kebijakan salinan snapshot lintas akun

Untuk mempersiapkan akun sumber dan target untuk menyalin snapshot lintas akun, Anda perlu melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1: Membuat kebijakan snapshot EBS (Akun sumber)

Di akun sumber, buat kebijakan snapshot EBS yang akan membuat snapshot dan membagikannya dengan akun target yang diperlukan.

Saat membuat kebijakan, pastikan Anda mengaktifkan berbagi lintas akun dan Anda menentukan AWS akun target untuk berbagi snapshot. Ini adalah akun yang akan digunakan untuk membagikan snapshot. Jika Anda berbagi snapshot terenkripsi, Anda harus memberikan izin akun target yang dipilih untuk menggunakan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 2: Bagikan kunci yang dikelola pelanggan \(Akun sumber\)](#).

 Note

- Buat kebijakan ini di AWS Wilayah yang sama tempat Anda akan membuat kebijakan peristiwa salinan lintas akun target di Langkah 3. Kedua kebijakan harus berada di Wilayah yang sama agar berbagi snapshot lintas akun berfungsi dengan baik.
- Anda hanya dapat berbagi snapshot yang tidak dienkripsi atau yang dienkripsi menggunakan kunci yang dikelola pelanggan. Anda tidak dapat berbagi snapshot yang dienkripsi dengan kunci KMS enkripsi EBS default. Jika Anda berbagi snapshot terenkripsi, kemudian Anda juga harus berbagi kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber dengan akun target. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat kebijakan snapshot EBS, lihat [Membuat kebijakan khusus Amazon Data Lifecycle Manager untuk snapshot EBS](#).

Gunakan salah satu metode berikut untuk membuat kebijakan snapshot EBS.

Langkah 2: Bagikan kunci yang dikelola pelanggan (Akun sumber)

Jika Anda berbagi snapshot terenkripsi, Anda harus memberikan izin kepada peran IAM dan akun AWS target (yang Anda pilih di langkah sebelumnya) untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber.

 Note

Lakukan langkah ini hanya jika Anda berbagi snapshot terenkripsi. Jika Anda berbagi snapshot yang tidak dienkripsi, lewati langkah ini.

Console

1. Buka AWS KMS konsol di <https://console.aws.amazon.com/kms>.
2. Untuk mengubah Wilayah AWS, gunakan pemilih Wilayah di sudut kanan atas halaman.
3. Di panel navigasi, pilih Kunci yang dikelola pelanggan, lalu pilih kunci KMS yang Anda butuhkan untuk berbagi dengan akun target.

Catat ARN kunci KMS, Anda akan membutuhkan ini nanti.

4. Pada tab Kebijakan kunci, gulir ke bawah ke bagian Pengguna kunci. Pilih Tambahkan, masukkan nama peran IAM yang Anda pilih di langkah sebelumnya, kemudian pilih Tambahkan.
5. Pada tab Kebijakan kunci, gulir ke bawah ke bagian Akun AWS lainnya. Pilih Tambahkan AWS akun lain, lalu tambahkan semua AWS akun target yang Anda pilih untuk berbagi snapshot pada langkah sebelumnya.
6. Pilih Simpan perubahan.

Command line

Gunakan [get-key-policy](#) perintah untuk mengambil kebijakan kunci yang saat ini dilampirkan ke kunci KMS.

Misalnya, perintah berikut mengambil kebijakan kunci untuk kunci KMS dengan ID `9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e` dan menuliskannya ke sebuah file bernama `snapshotKey.json`.

```
$ aws kms get-key-policy \
  --policy-name default \
  --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \
  --query Policy \
  --output text > snapshotKey.json
```

Buka kebijakan kunci menggunakan editor teks pilihan Anda. Tambahkan ARN peran IAM yang Anda tentukan saat Anda membuat kebijakan snapshot dan akun target untuk berbagi kunci KMS. ARNs

Sebagai contoh, dalam kebijakan berikut, kami menambahkan ARN peran IAM default, dan ARN akun root untuk akun target 222222222222.

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat

hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

```
{
  "Sid" : "Allow use of the key",
  "Effect" : "Allow",
  "Principal" : {
    "AWS" : [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action" : [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:DescribeKey"
  ],
  "Resource" : "*"
},
{
  "Sid" : "Allow attachment of persistent resources",
  "Effect" : "Allow",
  "Principal" : {
    "AWS" : [
      "arn:aws:iam::111111111111:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action" : [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:ListGrants",
    "kms:RevokeGrant"
  ],
  "Resource" : "*",
  "Condition" : {
    "Bool" : {
      "kms:GrantIsForAWSResource" : "true"
    }
  }
}
```



```
}  
}
```

Simpan dan tutup file . Kemudian gunakan [put-key-policy](#) perintah untuk melampirkan kebijakan kunci yang diperbarui ke kunci KMS.

```
$ aws kms put-key-policy \  
  --policy-name default \  
  --key-id 9d5e2b3d-e410-4a27-a958-19e220d83a1e \  
  --policy file://snapshotKey.json
```

Langkah 3: Buat kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun (Akun target)

Di akun target, Anda harus membuat kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun yang secara otomatis akan menyalin snapshot yang dibagikan oleh akun sumber yang diperlukan.

Kebijakan ini hanya berjalan di akun target ketika salah satu akun sumber tertentu berbagi snapshot dengan akun.

Note

Buat kebijakan ini di AWS Wilayah yang sama dengan kebijakan snapshot EBS akun sumber yang dibuat pada Langkah 1. Kedua kebijakan harus berada di Wilayah yang sama agar berbagi snapshot lintas akun berfungsi dengan baik. Anda kemudian dapat mengonfigurasi kebijakan ini untuk menyalin snapshot ke Wilayah tujuan yang berbeda sesuai kebutuhan.

Gunakan salah satu metode berikut untuk membuat peristiwa penyalinan lintas akun.

Console

1. Buka konsol Amazon EC2 di. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager, lalu pilih Buat kebijakan siklus hidup.
3. Pada layar Pilih jenis kebijakan, pilih Kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun, lalu pilih Berikutnya.
4. Untuk Deskripsi kebijakan, masukkan deskripsi singkat untuk kebijakan tersebut.

5. Untuk Tanda kebijakan, tambahkan tanda untuk diterapkan ke kebijakan siklus hidup. Anda dapat menggunakan tanda ini untuk mengidentifikasi dan mengategorikan kebijakan Anda.
6. Di bagian Pengaturan peristiwa, tentukan peristiwa berbagi snapshot yang akan menyebabkan kebijakan berjalan. Lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Berbagi akun, tentukan AWS akun sumber tempat Anda ingin menyalin snapshot bersama. Pilih Tambah akun, masukkan ID AWS akun 12 digit, lalu pilih Tambah.
 - b. Untuk Filter berdasarkan deskripsi, masukkan deskripsi snapshot yang diperlukan menggunakan ekspresi reguler. Hanya snapshot yang dibagikan oleh akun sumber tertentu dan memiliki deskripsi yang cocok dengan filter tertentu yang disalin oleh kebijakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan filter deskripsi snapshot](#).
7. Untuk peran IAM, pilih peran IAM yang memiliki izin untuk melakukan tindakan penyalinan snapshot. Untuk menggunakan peran default yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager, pilih Peran default. Atau, untuk menggunakan peran IAM kustom yang Anda buat sebelumnya, pilih Pilih peran lain, lalu pilih peran yang akan digunakan.

Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, Anda harus memberikan izin peran IAM yang dipilih untuk menggunakan kunci enkripsi KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber. Demikian pula, jika Anda mengenkripsi snapshot di Wilayah tujuan menggunakan kunci KMS yang berbeda, Anda harus memberikan izin kepada peran IAM untuk menggunakan kunci KMS tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Langkah 4: Memungkinkan peran IAM untuk menggunakan kunci KMS yang diperlukan \(Akun target\)](#).

8. Di bagian Salin tindakan, tentukan tindakan penyalinan snapshot yang harus dilakukan kebijakan saat diaktifkan. Kebijakan ini dapat menyalin snapshot hingga ke tiga Wilayah. Anda harus menentukan aturan salinan lintas wilayah terpisah untuk setiap Wilayah tujuan. Untuk setiap jadwal kebijakan yang Anda tambahkan, lakukan hal berikut:
 - a. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif untuk tindakan penyalinan.
 - b. Untuk Wilayah target, pilih Wilayah untuk menyalin snapshot.
 - c. Untuk Kedaluwarsa, tentukan berapa lama untuk mempertahankan salinan snapshot di Wilayah target setelah pembuatan.
 - d. Untuk mengenkripsi salinan snapshot, untuk Enkripsi, pilih Aktifkan enkripsi. Jika snapshot sumber dienkripsi, atau jika enkripsi secara default diaktifkan untuk akun Anda, salinan snapshot selalu dienkripsi, meskipun Anda mengaktifkan enkripsi di sini. Jika snapshot sumber tidak dienkripsi dan enkripsi secara default tidak diaktifkan untuk akun Anda, Anda dapat memilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan enkripsi.

Jika Anda tidak mengaktifkan enkripsi, tetapi tidak menentukan kunci KMS, snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS enkripsi default untuk setiap Wilayah tujuan. Jika Anda menentukan kunci KMS untuk Wilayah tujuan, Anda harus memiliki akses ke kunci KMS.

9. Untuk menambahkan tindakan penyalinan snapshot tambahan, pilih Tambahkan Wilayah baru.
10. Untuk Status kebijakan setelah pembuatan, pilih Aktifkan kebijakan untuk memulai pelaksanaan kebijakan pada waktu yang dijadwalkan berikutnya, atau Nonaktifkan kebijakan untuk mencegah agar kebijakan tidak berjalan. Jika Anda tidak mengaktifkan kebijakan sekarang, kebijakan tidak akan mulai membuat snapshot sampai Anda mengaktifkannya secara manual setelah pembuatan.
11. Pilih Buat kebijakan.

Command line

Gunakan [create-lifecycle-policy](#) perintah untuk membuat kebijakan. Untuk membuat kebijakan peristiwa salinan lintas akun, untuk PolicyType, tentukan EVENT_BASED_POLICY.

Sebagai contoh, perintah berikut membuat kebijakan menyalin peristiwa lintas akun di akun target 222222222222. Kebijakan menyalin snapshot yang dibagi oleh akun sumber 111111111111. Kebijakan menyalin snapshot ke sa-east-1 dan eu-west-2. Snapshot yang disalin ke sa-east-1 tidak dienkripsi dan dipertahankan selama 3 hari. Snapshot yang disalin ke eu-west-2 dienkripsi menggunakan kunci KMS 8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7 dan dipertahankan selama 1 bulan. Kebijakan menggunakan peran IAM default.

```
$ aws dlm create-lifecycle-policy \
  --description "Copy policy" \
  --state ENABLED \
  --execution-role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetails.json
```

Berikut ini menunjukkan isi file policyDetails.json.

```
{
  "PolicyType" : "EVENT_BASED_POLICY",
  "EventSource" : {
    "Type" : "MANAGED_CWE",
```

```

    "Parameters": {
      "EventType" : "shareSnapshot",
      "SnapshotOwner": ["111111111111"]
    },
    "Actions" : [{
      "Name" : "Copy Snapshot to Sao Paulo and London",
      "CrossRegionCopy" : [{
        "Target" : "sa-east-1",
        "EncryptionConfiguration" : {
          "Encrypted" : false
        },
        "RetainRule" : {
          "Interval" : 3,
          "IntervalUnit" : "DAYS"
        }
      },
      {
        "Target" : "eu-west-2",
        "EncryptionConfiguration" : {
          "Encrypted" : true,
          "CmkArn" : "arn:aws:kms:eu-west-2:222222222222:key/8af79514-350d-4c52-bac8-8985e84171c7"
        },
        "RetainRule" : {
          "Interval" : 1,
          "IntervalUnit" : "MONTHS"
        }
      }
    ]
  }
}

```

Jika permintaan berhasil, perintah mengembalikan ID kebijakan yang baru dibuat. Berikut ini adalah output contoh.

```

{
  "PolicyId": "policy-9876543210abcdef0"
}

```

Langkah 4: Memungkinkan peran IAM untuk menggunakan kunci KMS yang diperlukan (Akun target)

Jika Anda menyalin snapshot terenkripsi, Anda harus memberikan izin kepada peran IAM (yang Anda pilih di langkah sebelumnya) untuk menggunakan kunci yang dikelola pelanggan yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber.

Note

Hanya lakukan langkah ini jika Anda menyalin snapshot terenkripsi. Jika Anda menyalin snapshot yang tidak dienkripsi, lewati langkah ini.

Gunakan salah satu metode berikut untuk menambahkan kebijakan yang diperlukan peran IAM.

Console

1. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi, pilih Peran. Cari dan pilih peran IAM yang Anda pilih saat Anda membuat kebijakan peristiwa salinan lintas akun pada langkah sebelumnya. Jika Anda memilih untuk menggunakan peran default, peran tersebut diberi nama `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole`.
3. Pilih Tambahkan kebijakan inline kemudian pilih tab JSON.
4. Ganti kebijakan yang ada dengan yang berikut ini, dan tentukan ARN kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber dan yang dibagikan dengan Anda oleh akun sumber di Langkah 2.

Note

Jika Anda menyalin dari beberapa akun sumber, Anda harus menentukan ARN kunci KMS yang sesuai dari setiap akun sumber.

Pada contoh berikut, kebijakan memberikan izin peran IAM untuk menggunakan kunci KMS `1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab`, yang dibagikan oleh akun sumber `111111111111`, dan kunci KMS `4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz`, yang ada di akun target `222222222222`.

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",

```

```

        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ]
    }
  ]
}

```

5. Pilih Tinjau kebijakan
6. Untuk Nama, masukkan nama deskriptif untuk kebijakan, lalu pilih Buat kebijakan.

Command line

Menggunakan editor teks pilihan Anda, buat file JSON baru bernama `policyDetails.json`. Ganti kebijakan yang ada dengan yang berikut ini, dan tentukan ARN kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume sumber dan yang dibagikan dengan Anda oleh akun sumber di Langkah 2.

Note

Jika Anda menyalin dari beberapa akun sumber, Anda harus menentukan ARN kunci KMS yang sesuai dari setiap akun sumber.

Pada contoh berikut, kebijakan memberikan izin peran IAM untuk menggunakan kunci KMS 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab, yang dibagikan oleh akun sumber 111111111111, dan kunci KMS 4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz, yang ada di akun target 222222222222.

Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat

hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:RevokeGrant",
        "kms:CreateGrant",
        "kms:ListGrants"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ],
      "Condition": {
        "Bool": {
          "kms:GrantIsForAWSResource": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Encrypt",
        "kms:Decrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:DescribeKey"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
        "arn:aws:kms:us-east-1:222222222222:key/4567dcba-23ab-34cd-56ef-0987654321yz"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    ]
  }
]
}
```

Simpan dan tutup file . Kemudian gunakan `put-role-policy` perintah untuk menambahkan kebijakan ke peran IAM.

Sebagai contoh

```
$ aws iam put-role-policy \
  --role-name AWSDatalifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-name CopyPolicy \
  --policy-document file://AdminPolicy.json
```

Tentukan filter deskripsi snapshot

Ketika Anda membuat kebijakan penyalinan snapshot di akun target, Anda harus menentukan filter deskripsi snapshot. Snapshot deskripsi filter memungkinkan Anda untuk menentukan tingkat tambahan pemfilteran yang memungkinkan Anda mengontrol snapshot yang disalin oleh kebijakan. Artinya, snapshot hanya disalin oleh kebijakan jika dibagikan oleh salah satu akun sumber tertentu, dan memiliki deskripsi snapshot yang cocok dengan filter yang ditentukan. Dengan kata lain, jika snapshot dibagi oleh salah satu akun kursus yang ditentukan, tetapi tidak memiliki deskripsi yang cocok dengan filter yang ditentukan, itu tidak disalin oleh kebijakan.

Deskripsi filter snapshot harus ditentukan menggunakan ekspresi reguler. Ini adalah bidang wajib saat membuat kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun menggunakan konsol dan baris perintah. Berikut ini adalah contoh ekspresi reguler yang dapat digunakan:

- `.*`—Filter ini cocok dengan semua deskripsi snapshot. Jika Anda menggunakan ekspresi ini kebijakan akan menyalin semua snapshot yang dibagi oleh salah satu akun sumber tertentu.
- `Created for policy: policy-0123456789abcdef0.*`—Filter ini hanya cocok dengan snapshot yang dibuat oleh kebijakan dengan ID `policy-0123456789abcdef0`. Jika Anda menggunakan ekspresi seperti ini, hanya snapshot yang dibagikan dengan akun Anda oleh salah satu akun sumber tertentu, dan yang telah dibuat oleh kebijakan dengan ID tertentu yang akan disalin oleh kebijakan tersebut.

- `. *production. *`—Filter ini cocok dengan setiap snapshot yang memiliki kata `production` di mana saja dalam deskripsi. Jika Anda menggunakan ekspresi ini kebijakan akan menyalin semua snapshot yang dibagi oleh salah satu akun sumber tertentu dan yang memiliki teks tertentu dalam deskripsi mereka.

Pertimbangan untuk kebijakan penyalinan snapshot lintas akun

Pertimbangan berikut berlaku untuk kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun:

- Kebijakan snapshot EBS akun sumber dan kebijakan peristiwa salinan lintas akun target harus dibuat di Wilayah yang sama. AWS Setelah snapshot dibagikan, kebijakan akun target dapat menyalin snapshot ke Wilayah tujuan yang berbeda sebagaimana ditentukan dalam tindakan penyalinan.
- Anda hanya dapat menyalin snapshot yang tidak dienkripsi atau yang dienkripsi menggunakan kunci yang dikelola pelanggan.
- Anda dapat membuat kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun untuk menyalin snapshot yang dibagi di luar Amazon Data Lifecycle Manager.
- Jika Anda ingin mengenkripsi snapshot di akun target, peran IAM yang dipilih untuk kebijakan peristiwa salinan lintas akun harus memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang diperlukan.

Sumber daya tambahan

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengotomatisasi menyalin snapshot AWS Amazon EBS terenkripsi](#) di seluruh blog penyimpanan akun. AWS

Ubah kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager

Ingatlah hal berikut saat memodifikasi kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager:

- Jika Anda memodifikasi kebijakan AML atau snapshot dengan menghapus tanda target, volume atau instans tanda tersebut tidak lagi dikelola oleh kebijakan.
- Jika Anda mengubah nama jadwal, snapshot atau AMLs dibuat di bawah nama jadwal lama tidak lagi dikelola oleh kebijakan.
- Jika Anda mengubah jadwal retensi berbasis usia untuk menggunakan interval waktu baru, interval baru hanya digunakan untuk snapshot baru atau AMLs dibuat setelah perubahan. Jadwal baru tidak memengaruhi jadwal retensi snapshot atau AMLs dibuat sebelum perubahan.

- Anda tidak dapat mengubah jadwal penyimpanan kebijakan dari berdasarkan hitungan menjadi berbasis usia setelah pembuatan. Untuk melakukan perubahan ini, Anda harus membuat kebijakan baru.
- Jika Anda menonaktifkan kebijakan dengan jadwal retensi berbasis usia, snapshot, atau AMLs yang ditetapkan berakhir saat kebijakan dinonaktifkan akan dipertahankan tanpa batas. Anda harus menghapus snapshot atau membatalkan pendaftaran secara manual. AMLs Saat Anda mengaktifkan kembali kebijakan tersebut, Amazon Data Lifecycle Manager akan melanjutkan penghapusan snapshot atau membatalkan pendaftaran saat periode penyimpanan berakhir. AMLs
- Jika Anda menonaktifkan kebijakan dengan jadwal penyimpanan berbasis hitungan, kebijakan akan berhenti membuat dan menghapus snapshot atau. AMLs Saat Anda mengaktifkan kembali kebijakan, Amazon Data Lifecycle Manager akan melanjutkan pembuatan snapshot AMLs dan melanjutkan penghapusan snapshot atau saat ambang penyimpanan terpenuhi. AMLs
- Jika Anda menonaktifkan kebijakan yang memiliki kebijakan yang mengaktifkan pengarsipan snapshot, snapshot yang berada di tingkat arsip pada saat penonaktifan kebijakan tidak lagi dikelola oleh Amazon Data Lifecycle Manager. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.
- Jika Anda mengaktifkan pengarsipan snapshot pada jadwal berbasis jumlah, aturan pengarsipan berlaku untuk semua snapshot baru yang dibuat dan diarsipkan berdasarkan jadwal, dan juga berlaku untuk snapshot yang ada yang sebelumnya dibuat dan diarsipkan berdasarkan jadwal.
- Jika Anda mengaktifkan pengarsipan snapshot pada jadwal berbasis usia, aturan pengarsipan hanya berlaku untuk snapshot baru yang dibuat setelah mengaktifkan pengarsipan snapshot. Snapshot yang ada yang dibuat sebelum pengaktifan pengarsipan snapshot terus dihapus dari tingkatan penyimpanan masing-masing, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan saat snapshot tersebut awalnya dibuat dan diarsipkan.
- Jika Anda menonaktifkan pengarsipan snapshot untuk jadwal berbasis hitungan, jadwal akan segera berhenti mengarsipkan snapshot. Snapshot yang sebelumnya diarsipkan berdasarkan jadwal tetap berada di tingkat arsip dan tidak akan dihapus oleh Amazon Data Lifecycle Manager.
- Jika Anda menonaktifkan pengarsipan snapshot untuk jadwal berdasarkan usia, snapshot yang dibuat oleh kebijakan dan yang dijadwalkan untuk diarsipkan akan dihapus secara permanen pada tanggal dan waktu arsip terjadwal, seperti yang ditunjukkan oleh tanda sistem `aws:dlm:expirationTime`.
- Jika Anda menonaktifkan pengarsipan snapshot untuk jadwal berbasis jumlah, jadwal akan segera berhenti mengarsipkan snapshot. Snapshot yang sebelumnya diarsipkan berdasarkan jadwal tetap berada di tingkat arsip dan tidak akan dihapus oleh Amazon Data Lifecycle Manager.

- Jika Anda mengubah jumlah retensi arsip untuk jadwal berbasis jumlah, jumlah retensi baru menyertakan snapshot yang sudah ada yang sebelumnya diarsipkan oleh jadwal.
- Jika Anda mengubah periode retensi arsip untuk jadwal berdasarkan usia, periode retensi baru hanya berlaku untuk snapshot yang diarsipkan setelah mengubah aturan retensi.

Gunakan salah satu prosedur berikut ini untuk memodifikasi kebijakan siklus hidup.

Console

Untuk mengubah kebijakan siklus hidup

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager.
3. Pilih kebijakan siklus hidup dari daftar.
4. Pilih Tindakan, Modifikasi kebijakan siklus hidup.
5. Ubah pengaturan kebijakan sesuai kebutuhan. Misalnya, Anda dapat mengubah jadwal, menambahkan atau menghapus tanda, atau mengaktifkan atau menonaktifkan kebijakan.
6. Pilih Modifikasi kebijakan.

Command line

Gunakan `update-lifecycle-policy` perintah untuk mengubah informasi dalam kebijakan siklus hidup. Untuk menyederhanakan sintaksis, contoh ini mengacu pada file JSON, `policyDetailsUpdated.json`, yang mencakup detail kebijakan.

```
aws dlm update-lifecycle-policy \
  --state DISABLED \
  --execution-role-arn
arn:aws:iam::12345678910:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole \
  --policy-details file://policyDetailsUpdated.json
```

Berikut ini adalah contoh file `policyDetailsUpdated.json`.

```
{
  "ResourceTypes": [
    "VOLUME"
  ],
  "TargetTags": [
```

```

    {
      "Key": "costcenter",
      "Value": "120"
    }
  ],
  "Schedules": [
    {
      "Name": "DailySnapshots",
      "TagsToAdd": [
        {
          "Key": "type",
          "Value": "myDailySnapshot"
        }
      ],
      "CreateRule": {
        "Interval": 12,
        "IntervalUnit": "HOURS",
        "Times": [
          "15:00"
        ]
      },
      "RetainRule": {
        "Count": 5
      },
      "CopyTags": false
    }
  ]
}

```

Untuk melihat kebijakan yang diperbarui, gunakan perintah `get-lifecycle-policy`. Anda dapat melihat bahwa status, nilai tanda, interval snapshot, dan waktu mulai snapshot diubah.

Hapus kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager

Ingatlah hal berikut saat menghapus kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager:

- Jika Anda menghapus kebijakan, snapshot atau yang AMIs dibuat oleh kebijakan tersebut tidak akan dihapus secara otomatis. Jika Anda tidak lagi membutuhkan snapshot atau AMIs, Anda harus menghapusnya secara manual.
- Jika Anda menghapus kebijakan yang mengaktifkan kebijakan pengarsipan snapshot, snapshot yang berada di tingkat arsip pada saat penghapusan kebijakan tidak lagi dikelola oleh Amazon

Data Lifecycle Manager. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.

- Jika Anda menghapus kebijakan dengan jadwal berbasis usia yang diaktifkan pengarsipan, snapshot yang dibuat oleh kebijakan dan yang dijadwalkan untuk diarsipkan akan dihapus secara permanen pada tanggal dan waktu arsip terjadwal, seperti yang ditunjukkan oleh tanda sistem `aws:dlm:expirationtime`.

Gunakan salah satu prosedur berikut ini untuk menghapus kebijakan siklus hidup.

Console

Untuk menghapus kebijakan siklus hidup

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Elastic Block Store, Lifecycle Manager.
3. Pilih kebijakan siklus hidup dari daftar.
4. Pilih Tindakan, Hapus kebijakan siklus hidup.
5. Jika diminta untuk mengonfirmasi, pilih Hapus kebijakan.

Command line

Gunakan [delete-lifecycle-policy](#) perintah untuk menghapus kebijakan siklus hidup dan membebaskan tag target yang ditentukan dalam kebijakan untuk digunakan kembali.

Note

Anda dapat menghapus snapshot yang dibuat hanya oleh Amazon Data Lifecycle Manager.

```
aws dlm delete-lifecycle-policy --policy-id policy-0123456789abcdef0
```

[Referensi API Amazon Data Lifecycle Manager](#) memberikan deskripsi dan sintaksis untuk setiap tindakan dan jenis data untuk API Kueri Amazon Data Lifecycle Manager.

Atau, Anda dapat menggunakan salah satu AWS SDKs untuk mengakses API dengan cara yang disesuaikan dengan bahasa pemrograman atau platform yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDKs](#).

Kontrol akses ke Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan IAM

Akses ke Amazon Data Lifecycle Manager memerlukan krekredensial. Kredensial tersebut harus memiliki izin untuk mengakses AWS sumber daya, seperti instance, volume, snapshot, dan file. AMIs

Izin IAM berikut diperlukan untuk menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager.

Note

- Izin `ec2:DescribeAvailabilityZones`, `ec2:DescribeRegions`, `kms:ListAliases`, dan `kms:DescribeKey` diperlukan hanya untuk pengguna konsol. Jika akses konsol tidak diperlukan, Anda dapat menghapus izin.
- Format ARN `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` berbeda tergantung pada apakah itu dibuat menggunakan konsol atau AWS CLI. Jika peran dibuat menggunakan konsol, format ARN adalah `arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Jika peran dibuat menggunakan AWS CLI, format ARN adalah `arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "dlm:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRole",
            "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:ListRoles",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:DescribeAvailabilityZones",
            "ec2:DescribeRegions",
            "kms:ListAliases",
            "kms:DescribeKey"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Izin untuk enkripsi

Pertimbangkan hal berikut saat bekerja dengan Amazon Data Lifecycle Manager dan sumber daya terenkripsi.

- Jika volume sumber dienkripsi, pastikan bahwa `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` peran default Amazon Data Lifecycle Manager `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` (dan) memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi volume.
- Jika Anda mengaktifkan salinan Lintas Wilayah untuk snapshot yang tidak terenkripsi atau AMIs didukung oleh snapshot yang tidak terenkripsi, dan memilih untuk mengaktifkan enkripsi di Wilayah

tujuan, pastikan bahwa peran default memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang diperlukan untuk melakukan enkripsi di Wilayah tujuan.

- Jika Anda mengaktifkan salinan Lintas Wilayah untuk snapshot terenkripsi atau AMIs didukung oleh snapshot terenkripsi, pastikan bahwa peran default memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS sumber dan tujuan.
- Jika Anda mengaktifkan pengarsipan snapshot untuk snapshot terenkripsi, pastikan peran default Amazon Data Lifecycle Manager `AWSDatalifecycleManagerDefaultRole` (memiliki izin untuk menggunakan kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengizinkan pengguna di akun lain untuk menggunakan kunci KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah izin untuk pengguna](#) pada Panduan Pengguna IAM.

AWS kebijakan terkelola untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Kebijakan AWS terkelola adalah kebijakan mandiri yang dibuat dan dikelola oleh AWS. AWS kebijakan terkelola dirancang untuk memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. AWS Kebijakan terkelola membuatnya lebih efisien bagi Anda untuk menetapkan izin yang sesuai kepada pengguna, grup, dan peran, daripada jika Anda harus menulis kebijakan sendiri.

Namun, Anda tidak dapat mengubah izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. AWS terkadang memperbarui izin yang ditentukan dalam kebijakan AWS terkelola. Ketika ini terjadi, pembaruan memengaruhi semua entitas pengguna utama (pengguna, grup, dan peran) yang terkait dengan kebijakan tersebut.

Amazon Data Lifecycle Manager menyediakan kebijakan AWS terkelola untuk kasus penggunaan umum. Kebijakan ini membuatnya lebih efisien untuk menentukan izin yang sesuai dan mengontrol akses ke sumber daya Anda. Kebijakan AWS terkelola yang disediakan oleh Amazon Data Lifecycle Manager dirancang untuk dilampirkan ke peran yang diteruskan ke Amazon Data Lifecycle Manager.

Topik

- [AWSDatalifecycleManagerServiceRole](#)
- [AWSDatalifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement](#)
- [AWSDatalifecycleManagerSSMFullAkses](#)
- [AWS pembaruan kebijakan terkelola](#)

AWSDataLifecycleManagerServiceRole

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleKebijakan ini memberikan izin yang sesuai kepada Amazon Data Lifecycle Manager untuk membuat dan mengelola kebijakan snapshot Amazon EBS dan kebijakan peristiwa salinan lintas akun.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "events:PutRule",
        "events>DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events::*:rule/AwsDataLifecycleRule.managed-
cwe.*"
    }
    ]
}

```

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement

AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagementKebijakan ini memberikan izin yang sesuai kepada Amazon Data Lifecycle Manager untuk membuat dan mengelola kebijakan AMI yang didukung Amazon EBS-backed.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2::*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2::*:image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",

```

```

        "ec2:DescribeSnapshots"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:ResetImageAttribute",
      "ec2:DeregisterImage",
      "ec2:CreateImage",
      "ec2:CopyImage",
      "ec2:ModifyImageAttribute"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:EnableImageDeprecation",
      "ec2:DisableImageDeprecation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
  }
]
}

```

AWSDatalifecycleManagerSSMFullAkses

Memberikan izin kepada Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan Systems Manager yang diperlukan untuk menjalankan skrip pra dan pasca di semua instans Amazon EC2.

Important

Kebijakan menggunakan kunci syarat `aws:ResourceTag` untuk membatasi akses ke dokumen SSM tertentu saat menggunakan skrip pra dan pasca. Untuk mengizinkan Amazon

Data Lifecycle Manager mengakses dokumen SSM, Anda harus memastikan bahwa dokumen SSM Anda ditandai dengan `DLMScriptsAccess:true`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowSSMReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:GetCommandInvocation",
        "ssm:ListCommands",
        "ssm:DescribeInstanceInformation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowTaggedSSMDocumentsOnly",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ssm:SendCommand",
        "ssm:DescribeDocument",
        "ssm:GetDocument"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "Sid": "AllowSpecificAWSOwnedSSMDocuments",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ssm:SendCommand",
      "ssm:DescribeDocument",
```

```

        "ssm:GetDocument"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSEC2-CreateVssSnapshot",
        "arn:aws:ssm:*:*:document/AWSSystemsManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowAllEC2Instances",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:SendCommand"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
    ]
}
]
}

```

AWS pembaruan kebijakan terkelola

AWS layanan memelihara dan memperbarui kebijakan AWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah izin dalam kebijakan AWS terkelola. Layanan terkadang menambahkan izin tambahan ke kebijakan AWS terkelola untuk mendukung fitur baru. Jenis pembaruan ini akan memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan AWS terkelola saat fitur baru diluncurkan atau saat operasi baru tersedia. Layanan tidak menghapus izin dari kebijakan AWS terkelola, sehingga pembaruan kebijakan tidak akan merusak izin yang ada.

Tabel berikut memberikan detail tentang pembaruan kebijakan AWS terkelola untuk Amazon Data Lifecycle Manager sejak layanan ini mulai melacak perubahan ini. Untuk peringatan otomatis tentang perubahan pada halaman ini, berlangganan ke umpan RSS pada halaman [Riwayat dokumen untuk Panduan Pengguna Amazon EBS](#).

Ubah	Deskripsi	Date
AWSDataLifecycleMa	Amazon Data Lifecycle	Desember 16, 2024

Ubah	Deskripsi	Date
nagerServ iceRole— Memperbarui izin kebijakan.	Manager menambahk an ec2:Descr ibeAvaila bilityZon es tindakan untuk memberika n izin kebijakan snapshot untuk mendapatkan informasi tentang Local Zones.	
AWSDDataLi fecycleMa nagerSSMF ullAkses — Memperbarui izin kebijakan.	Memperbarui kebijakan untuk mendukung snapshot yang konsisten dengan aplikasi untuk SAP HANA menggunakan dokumen SSM AWSSystem sManagerS AP-Create DLMSnapsh otForSAPH ANA .	17 November 2023

Ubah	Deskripsi	Date
AWSDatalifecycleManagerSSMFullAkses - Menambahkan kebijakan AWS terkelola baru.	Amazon Data Lifecycle Manager menambahkan kebijakan terkelola Access. AWSDatalifecycleManagerSSMFull AWS	7 November 2023
AWSDatalifecycleManagerServiceRole— Menambahkan izin untuk mendukung pengarsipan snapshot.	Amazon Data Lifecycle Manager menambahkan tindakan <code>ec2:ModifySnapshotTier</code> dan <code>ec2:DescribeSnapshotTierStatus</code> untuk memberikan izin kebijakan snapshot untuk mengarsipkan snapshot dan untuk memeriksa status pengarsipan untuk snapshot.	30 September 2022

Ubah	Deskripsi	Date
AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement— Menambahk an izin untuk mendukung penghentian AMI.	Amazon Data Lifecycle Manager menambahk an tindakan ec2:EnableImageDeprecation dan ec2:DisableImageDeprecation untuk memberika n izin kebijakan AMI yang didukung EBS untuk mengaktifkan dan menonaktifkan penghentian AMI.	23 Agustus 2021
Amazon Data Lifecycle Manager mulai melacak perubahan	Amazon Data Lifecycle Manager mulai melacak perubahan untuk kebijakan yang dikelola. AWS	23 Agustus 2021

Peran layanan IAM untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Peran AWS Identity and Access Management (IAM) mirip dengan pengguna, karena itu adalah AWS identitas dengan kebijakan izin yang menentukan apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan identitas. AWS Namun, alih-alih secara unik terkait dengan satu orang, peran dimaksudkan untuk menjadi

dapat diambil oleh siapa pun yang membutuhkannya. Peran layanan adalah peran yang diasumsikan AWS layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Sebagai layanan yang melakukan operasi pencadangan atas nama Anda, Amazon Data Lifecycle Manager mengharuskan Anda meneruskan peran yang harus diambil saat melakukan operasi kebijakan atas nama Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang peran IAM, lihat [Peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran yang diteruskan ke Amazon Data Lifecycle Manager harus memiliki kebijakan IAM dengan izin yang memungkinkan Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan yang terkait dengan operasi kebijakan, seperti membuat snapshot dan, menyalin snapshot dan, menghapus snapshot, dan AMIs membatalkan pendaftaran. AMIs AMIs Izin yang berbeda diperlukan untuk setiap jenis kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager. Peran ini juga harus memiliki Amazon Data Lifecycle Manager terdaftar sebagai entitas tepercaya, yang memungkinkan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengambil peran.

Topik

- [Peran layanan default untuk Amazon Data Lifecycle Manager](#)
- [Peran layanan kustom untuk Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Peran layanan default untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan peran layanan default berikut:

- `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`—peran default untuk mengelola snapshot. Peran ini hanya memercayai layanan `d1m.amazonaws.com` untuk mengambil peran dan memungkinkan Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan yang diperlukan oleh kebijakan penyalinan snapshot lintas akun dan snapshot atas nama Anda. Peran ini menggunakan kebijakan `AWSDataLifecycleManagerServiceRole` AWS terkelola.

Note

Format ARN peran berbeda tergantung pada apakah itu dibuat menggunakan konsol atau AWS CLI. Jika peran dibuat menggunakan konsol, format ARN adalah `arn:aws:iam::account_id:role/service-role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`. Jika peran dibuat menggunakan AWS CLI, format ARN adalah `arn:aws:iam::account_id:role/AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`.

- `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement`—peran default untuk mengelola AMIs. Layanan hanya mempercayai layanan `d1m.amazonaws.com` untuk mengambil peran tersebut dan memungkinkan Amazon Data Lifecycle Manager untuk melakukan tindakan yang diperlukan oleh kebijakan AMI yang didukung EBS atas nama Anda. Peran ini menggunakan kebijakan `AWSDataLifecycleManagerServiceRoleForAMIManagement` AWS terkelola.

Jika Anda menggunakan konsol Amazon Data Lifecycle Manager, Amazon Data Lifecycle Manager secara otomatis `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` membuat peran layanan saat pertama kali Anda membuat kebijakan penyalinan snapshot atau snapshot lintas akun, dan secara otomatis membuat peran layanan saat pertama kali `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` membuat kebijakan AMI yang didukung EBS.

Jika Anda tidak menggunakan konsol, Anda dapat membuat peran layanan secara manual menggunakan [create-default-role](#) perintah. Untuk `--resource-type`, tentukan snapshot untuk membuat `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole`, atau image untuk membuat `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement`.

```
$ aws dlm create-default-role --resource-type snapshot/image
```

Jika Anda menghapus peran layanan default, kemudian ingin membuatnya lagi, Anda dapat menggunakan proses yang sama untuk membuatnya ulang di akun Anda.

Peran layanan kustom untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Sebagai alternatif untuk menggunakan peran layanan default, Anda dapat membuat peran IAM kustom dengan izin yang diperlukan lalu memilihnya saat Anda membuat kebijakan siklus hidup.

Untuk membuat peran IAM kustom

1. Buat peran dengan izin sebagai berikut.

- Izin diperlukan untuk mengelola kebijakan siklus hidup snapshot

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2>DeleteSnapshot",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots",
        "ec2:EnableFastSnapshotRestores",
        "ec2:DescribeFastSnapshotRestores",
        "ec2:DisableFastSnapshotRestores",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute",
        "ec2:ModifySnapshotTier",
        "ec2:DescribeSnapshotTierStatus",
        "ec2:DescribeAvailabilityZones"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:PutRule",
        "events>DeleteRule",
        "events:DescribeRule",
        "events:EnableRule",
        "events:DisableRule",
        "events:ListTargetsByRule",
        "events:PutTargets",
        "events:RemoveTargets"
    ],
    "Resource": "arn:aws:events:*::rule/
    AwsDataLifecycleRule.managed-cwe.*"
},
{
    "Effect": "Allow",

```

```

        "Action": [
            "ssm:GetCommandInvocation",
            "ssm:ListCommands",
            "ssm:DescribeInstanceInformation"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ssm:SendCommand",
            "ssm:DescribeDocument",
            "ssm:GetDocument"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "true"
            }
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ssm:SendCommand",
            "ssm:DescribeDocument",
            "ssm:GetDocument"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ssm:*:*:document/*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ssm:SendCommand"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
        ],
        "Condition": {
            "StringNotLike": {

```

```

        "aws:ResourceTag/DLMScriptsAccess": "false"
      }
    }
  ]
}

```

- Izin diperlukan untuk mengelola kebijakan siklus hidup AML

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:::image/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeImages",
        "ec2:DescribeInstances",
        "ec2:DescribeImageAttribute",
        "ec2:DescribeVolumes",
        "ec2:DescribeSnapshots"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ResetImageAttribute",
        "ec2:DeregisterImage",
        "ec2:CreateImage",

```

```

        "ec2:CopyImage",
        "ec2:ModifyImageAttribute"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ec2:EnableImageDeprecation",
      "ec2:DisableImageDeprecation"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:*::image/*"
  }
]
}

```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat Peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

2. Tambahkan hubungan kepercayaan ke peran tersebut.
 - a. Di konsol IAM, pilih Peran.
 - b. Pilih peran yang Anda buat, lalu pilih Hubungan kepercayaan.
 - c. Pilih Edit Hubungan Kepercayaan, tambahkan kebijakan berikut, lalu pilih Perbarui Kebijakan Kepercayaan.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "d1m.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

Kami menyarankan Anda menggunakan kunci syarat `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` untuk melindungi diri Anda dari [masalah wakil yang membingungkan](#). Misalnya, Anda dapat menambahkan blok kondisi berikut ke kebijakan kepercayaan sebelumnya. `aws:SourceAccount` adalah pemilik kebijakan siklus hidup dan `aws:SourceArn` adalah ARN dari kebijakan siklus hidup. Jika Anda tidak mengetahui ID kebijakan siklus hidup, Anda dapat mengganti bagian ARN tersebut dengan wildcard (*), lalu memperbarui kebijakan trust setelah Anda membuat kebijakan siklus hidup.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceAccount": "account_id"
  },
  "ArnLike": {
    "aws:SourceArn": "arn:partition:dlm:region:account_id:policy/policy_id"
  }
}
```

Pantau kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager

Anda dapat menggunakan fitur berikut untuk memantau siklus hidup snapshot Anda dan AMIs

Fitur

- [Konsol dan AWS CLI](#)
- [AWS CloudTrail](#)
- [Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan EventBridge](#)
- [Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan CloudWatch](#)

Konsol dan AWS CLI

Anda dapat melihat kebijakan siklus hidup Anda menggunakan konsol Amazon EC2 atau AWS CLI. Setiap snapshot dan AMI yang dibuat oleh kebijakan memiliki stempel waktu dan tanda terkait kebijakan. Anda dapat memfilter snapshot dan AMIs menggunakan tag ini untuk memverifikasi bahwa cadangan Anda sedang dibuat sesuai keinginan.

AWS CloudTrail

Dengan AWS CloudTrail, Anda dapat melacak aktivitas pengguna dan penggunaan API untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan standar peraturan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS CloudTrail](#).

Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan EventBridge

Amazon EBS dan Amazon Data Lifecycle Manager memancarkan peristiwa terkait tindakan kebijakan siklus hidup. Anda dapat menggunakan AWS Lambda dan CloudWatch Acara Amazon untuk menangani pemberitahuan acara secara terprogram. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Peristiwa berikut ini tersedia:

Note

Tidak ada peristiwa yang dipancarkan untuk tindakan kebijakan siklus hidup AML.

- `createSnapshot` — Peristiwa Amazon EBS yang dipancarkan saat tindakan `CreateSnapshot` berhasil atau gagal. Untuk informasi selengkapnya, lihat [EventBridge Acara Amazon untuk Amazon EBS](#).
- `DLM Policy State Change` — Peristiwa Amazon Data Lifecycle Manager dipancarkan ketika kebijakan siklus hidup memasuki status kesalahan. Peristiwa ini berisi deskripsi penyebab kesalahan.

Berikut ini adalah contoh peristiwa ketika izin yang diberikan oleh peran IAM tidak memadai.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "DLM Policy State Change",
  "source": "aws.dlm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```

    "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
  ],
  "detail": {
    "state": "ERROR",
    "cause": "Role provided does not have sufficient permissions",
    "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
  }
}

```

Berikut ini adalah contoh peristiwa saat batas terlampaui.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "DLM Policy State Change",
  "source": "aws.dlm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2018-05-25T13:12:22Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/policy-0123456789abcdef"
  ],
  "detail": {
    "state": "ERROR",
    "cause": "Maximum allowed active snapshot limit exceeded",
    "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-0123456789abcdef"
  }
}

```

- DLM Pre Post Script Notification — Peristiwa yang dipancarkan ketika skrip pra atau pasca dimulai, berhasil, atau gagal.

Berikut ini contoh peristiwa saat cadangan VSS berhasil.

```

{
  "version": "0",
  "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "detail-type": "DLM Pre Post Script Notification",
  "source": "aws.dlm",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-27T22:04:52Z",

```

```

    "region": "us-east-1",
    "resources": ["arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef"],
    "detail": {
        "script_stage": "",
        "result": "success",
        "cause": "",
        "policy_id": "arn:aws:dlm:us-east-1:123456789012:policy/
policy-01234567890abcdef",
        "execution_handler": "AWS_VSS_BACKUP",
        "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/i-01234567890abcdef",
        "resource_type": "EBS_SNAPSHOT",
        "resources": [{
            "status": "pending",
            "resource_id": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-01234567890abcdef",
            "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/
vol-01234567890abcdef"
        }],
        "request_id": "a1b2c3d4-a1b2-a1b2-a1b2-a1b2c3d4e5f6",
        "start_time": "2023-10-27T22:03:29.370Z",
        "end_time": "2023-10-27T22:04:51.370Z",
        "timeout_time": ""
    }
}

```

Memantau kebijakan Pengelola Siklus Hidup Data menggunakan CloudWatch

Anda dapat memantau kebijakan siklus hidup Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan CloudWatch, yang mengumpulkan data mentah dan memprosesnya menjadi metrik hampir real-time yang dapat dibaca. Anda dapat menggunakan metrik ini untuk melihat dengan tepat berapa banyak snapshot Amazon EBS dan EBS yang didukung dibuat, dihapus, dan disalin oleh kebijakan AMIs Anda dari waktu ke waktu. Anda juga dapat mengatur alarm yang memperhatikan ambang batas tertentu dan mengirim notifikasi atau mengambil tindakan saat ambang batas tersebut terpenuhi.

Metrik disimpan selama periode 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana performa kebijakan siklus hidup Anda selama periode yang lama.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon CloudWatch, lihat [Panduan CloudWatch Pengguna Amazon](#).

Topik

- [Metrik yang didukung](#)
- [Melihat CloudWatch metrik untuk kebijakan Anda](#)
- [Grafik metrik untuk kebijakan Anda](#)
- [Buat CloudWatch alarm untuk kebijakan](#)
- [Contoh kasus penggunaan](#)
- [Mengelola kebijakan yang melaporkan tindakan gagal](#)

Metrik yang didukung

Metrik Amazon Data Lifecycle Manager berikut disertakan dalam namespace. AWS/EBS Metrik berbeda menurut jenis kebijakan.

Semua metrik dapat diukur pada `DLMPolicyId` dimensi. Statistik yang paling berguna adalah sum dan average, dan satuan ukurannya adalah count.

Pilih tab untuk melihat metrik yang didukung oleh jenis kebijakan tersebut.

EBS snapshot policies

Metrik	Deskripsi
Resources Targeted	Jumlah sumber daya yang ditargetkan oleh tanda yang ditentukan dalam snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS.
Snapshots CreateStarted	Jumlah tindakan pembuatan snapshot yang diinisiasi oleh kebijakan snapshot. Setiap tindakan direkam hanya sekali, bahkan jika ada banyak percobaan ulang berikutnya. Jika tindakan pembuatan snapshot gagal, Amazon Data Lifecycle Manager mengirimkan metrik <code>SnapshotsCreateFailed</code> .
Snapshots CreateCompleted	Jumlah tindakan pembuatan snapshot yang diinisiasi oleh kebijakan snapshot. Ini termasuk percobaan ulang yang berhasil dalam waktu 60 menit dari waktu yang dijadwalkan.

Metrik	Deskripsi
Snapshots CreateFailed	Jumlah snapshot yang tidak dapat dibuat oleh kebijakan snapshot. Ini termasuk percobaan ulang yang tidak berhasil dalam waktu 60 menit dari waktu yang dijadwalkan.
Snapshots SharedCompleted	Jumlah tindakan pembuatan snapshot yang dibagikan di seluruh akun oleh kebijakan snapshot.
Snapshots DeleteCompleted	Jumlah snapshot yang dihapus oleh snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS. Metrik ini hanya berlaku untuk snapshot yang dibuat oleh kebijakan. Hal ini tidak berlaku untuk salinan snapshot lintas Wilayah yang dibuat oleh kebijakan. Metrik ini mencakup snapshot yang dihapus saat membatalkan pendaftaran kebijakan AMI yang didukung EBS. AMIs
Snapshots DeleteFailed	Jumlah snapshot yang tidak dapat dihapus oleh snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS. Metrik ini hanya berlaku untuk snapshot yang dibuat oleh kebijakan. Hal ini tidak berlaku untuk salinan snapshot lintas Wilayah yang dibuat oleh kebijakan. Metrik ini mencakup snapshot yang dihapus saat membatalkan pendaftaran kebijakan AMI yang didukung EBS. AMIs
Snapshots CopiedRegionStarted	Jumlah tindakan penyalinan snapshot lintas wilayah yang diinisiasi oleh kebijakan snapshot.
Snapshots CopiedRegionCompleted	Jumlah tindakan penyalinan snapshot lintas wilayah yang dibuat oleh kebijakan snapshot. Ini termasuk percobaan ulang yang berhasil dalam waktu 24 jam dari waktu yang dijadwalkan.
Snapshots CopiedRegionFailed	Jumlah tindakan penyalinan snapshot lintas wilayah yang tidak dapat dibuat oleh kebijakan snapshot. Ini termasuk percobaan ulang yang berhasil dalam waktu 24 jam dari waktu yang dijadwalkan.

Metrik	Deskripsi
Snapshots CopiedRegionDelete Completed	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan snapshot.
Snapshots CopiedRegionDelete Failed	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang tidak dapat dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan snapshot.
snapshots ArchiveDeletionFailed	Jumlah snapshot yang diarsipkan yang tidak dapat dihapus dari tingkat arsip oleh kebijakan snapshot.
snapshots ArchiveScheduled	Jumlah snapshot yang dijadwalkan untuk diarsipkan oleh kebijakan snapshot.
snapshots ArchiveCompleted	Jumlah snapshot yang berhasil diarsipkan oleh kebijakan snapshot.
snapshots ArchiveFailed	Jumlah snapshot yang tidak dapat diarsipkan oleh kebijakan snapshot.
snapshots ArchiveDeletionCompleted	Jumlah snapshot yang diarsipkan yang berhasil dihapus dari tingkat arsip oleh kebijakan snapshot.
PreScript Started	Jumlah instans saat skrip pra berhasil dimulai. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.

Metrik	Deskripsi
PreScriptCompleted	Jumlah instans saat skrip pra berhasil diselesaikan. Metrik dipancarkan meskipun skrip pra selesai di luar periode batas waktu yang ditentukan. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
PreScriptFailed	Jumlah instans saat skrip pra gagal diselesaikan dengan sukses. Metrik dipancarkan meskipun skrip pra selesai di luar periode batas waktu yang ditentukan. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
PostScriptStarted	Jumlah instans saat skrip pasca berhasil dimulai. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
PostScriptCompleted	Jumlah instans saat skrip pasca berhasil diselesaikan. Metrik dipancarkan bahkan jika skrip pasca selesai di luar periode batas waktu yang ditentukan. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
PostScriptFailed	Jumlah peristiwa saat skrip pasca gagal diselesaikan dengan sukses. Metrik dipancarkan bahkan jika skrip pasca selesai di luar periode batas waktu yang ditentukan. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
VSSBackupStarted	Jumlah instans saat cadangan VSS berhasil dimulai. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.

Metrik	Deskripsi
VSSBackup Completed	Jumlah instans saat cadangan VSS berhasil diselesaikan. Metrik dipancarkan bahkan jika cadangan VSS selesai di luar periode batas waktu. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.
VSSBackup Failed	Jumlah instans saat pencadangan VSS gagal diselesaikan dengan sukses. Metrik dipancarkan bahkan jika cadangan VSS selesai di luar periode batas waktu. Jika percobaan ulang skrip diaktifkan, metrik ini dapat dipancarkan beberapa kali per kebijakan yang dijalankan.

EBS-backed AMI policies

Metrik berikut dapat digunakan dengan kebijakan AMI yang didukung EBS:

Metrik	Deskripsi
Resources Targeted	Jumlah sumber daya yang ditargetkan oleh tanda yang ditentukan dalam snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS.
Snapshots DeleteCompleted	Jumlah snapshot yang dihapus oleh snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS. Metrik ini hanya berlaku untuk snapshot yang dibuat oleh kebijakan. Hal ini tidak berlaku untuk salinan snapshot lintas Wilayah yang dibuat oleh kebijakan. Metrik ini mencakup snapshot yang dihapus saat membatalkan pendaftaran kebijakan AMI yang didukung EBS. AMIs
Snapshots DeleteFailed	Jumlah snapshot yang tidak dapat dihapus oleh snapshot atau kebijakan AMI yang didukung EBS. Metrik ini hanya berlaku untuk

Metrik	Deskripsi
	snapshot yang dibuat oleh kebijakan. Hal ini tidak berlaku untuk salinan snapshot lintas Wilayah yang dibuat oleh kebijakan. Metrik ini mencakup snapshot yang dihapus saat membatalkan pendaftaran kebijakan AMI yang didukung EBS. AMIs
Snapshots CopiedRegionDelete Completed	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan snapshot.
Snapshots CopiedRegionDelete Failed	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang tidak dapat dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan snapshot.
ImagesCreateStarted	Jumlah CreateImage tindakan yang diprakarsai oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesCreateCompleted	Jumlah yang AMIs dibuat oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesCreateFailed	Jumlah AMIs itu tidak dapat dibuat oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesDeregisterCompleted	Jumlah yang AMIs dideregistrasi oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesDeregisterFailed	Jumlah itu tidak dapat dideregistrasi oleh kebijakan AMI yang didukung EBS. AMIs

Metrik	Deskripsi
ImagesCopiedRegionStarted	Jumlah tindakan penyalinan lintas Wilayah yang diprakarsai oleh kebijakan AMI yang didukung oleh EBS.
ImagesCopiedRegionCompleted	Jumlah salinan AMI lintas wilayah yang dibuat oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesCopiedRegionFailed	Jumlah salinan AMI lintas wilayah yang dibuat oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted	Jumlah salinan AMI lintas Wilayah yang dibatalkan pendaftarannya, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
ImagesCopiedRegionDeregisterFailed	Jumlah salinan AMI lintas Wilayah yang tidak dapat dibatalkan pendaftarannya, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
EnableImageDeprecationCompleted	Jumlah AMIs yang ditandai untuk penghentian oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
EnableImageDeprecationFailed	Jumlah AMIs itu tidak dapat ditandai untuk penghentian oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.

Metrik	Deskripsi
EnableCopiedImageDeprecationCompleted	Jumlah AMI yang ditandai untuk dihentikan oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.
EnableCopiedImageDeprecationFailed	Jumlah AMI yang ditandai untuk dihentikan oleh kebijakan AMI yang didukung EBS.

Cross-account copy event policies

Metrik berikut ini dapat digunakan dengan kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun:

Metrik	Deskripsi
SnapshotsCopiedAccountStarted	Jumlah tindakan menyalin snapshot lintas akun yang diinisiasi oleh kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun.
SnapshotsCopiedAccountCompleted	Jumlah snapshot yang disalin dari akun lain oleh kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun. Ini termasuk percobaan ulang yang berhasil dalam waktu 24 jam dari waktu yang dijadwalkan.
SnapshotsCopiedAccountFailed	Jumlah snapshot yang tidak dapat disalin dari akun lain oleh kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun. Ini termasuk percobaan ulang yang berhasil dalam waktu 24 jam dari waktu yang dijadwalkan.
SnapshotsCopiedAccountDeleted	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, berdasarkan kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun.

Metrik	Deskripsi
ountDelet eCompleted	
Snapshots CopiedAcc ountDelet eFailed	Jumlah salinan snapshot lintas Wilayah yang tidak dapat dihapus, sebagaimana ditetapkan oleh aturan retensi, berdasarkan kebijakan peristiwa penyalinan lintas akun.

Melihat CloudWatch metrik untuk kebijakan Anda

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen AWS atau alat baris perintah untuk membuat daftar metrik yang dikirimkan oleh Amazon Data Lifecycle Manager ke Amazon CloudWatch

Amazon EC2 console

Untuk melihat metrik menggunakan konsol Amazon EC2

1. Buka konsol Amazon EC2 di <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. Di panel navigasi, pilih Lifecycle Manager.
3. Pilih kebijakan di grid lalu pilih tab Pemantauan.

CloudWatch console

Untuk melihat metrik menggunakan konsol Amazon CloudWatch

1. Buka CloudWatch konsol di <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Di panel navigasi, pilih Metrik.
3. Pilih namespace EBS, kemudian pilih Metrik Data Lifecycle Manager.

AWS CLI

Untuk mencantumkan semua metrik yang tersedia untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Gunakan perintah [list-metrics](#).

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
--namespace AWS/EBS
```

Membuat daftar semua metrik untuk kebijakan tertentu

Gunakan perintah [list-metrics](#) dan tentukan dimensi `DLMPolicyId`.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
--namespace AWS/EBS \  
--dimensions Name=DLMPolicyId,Value=policy-abcdef01234567890
```

Untuk mencantumkan satu metrik di semua kebijakan

Gunakan perintah [list-metrics](#) dan tentukan opsi `--metric-name`.

```
$ C:\> aws cloudwatch list-metrics \  
--namespace AWS/EBS \  
--metric-name SnapshotsCreateCompleted
```

Grafik metrik untuk kebijakan Anda

Setelah Anda membuat kebijakan, Anda dapat membuka konsol Amazon EC2 dan melihat grafik pemantauan untuk kebijakan tersebut di tab Pemantauan. Setiap grafik didasarkan pada salah satu metrik Amazon EC2 yang tersedia.

Berikut adalah grafik yang tersedia:

- Sumber daya yang ditargetkan (berdasarkan `ResourcesTargeted`)
- Pembuatan snapshot dimulai (berdasarkan `SnapshotsCreateStarted`)
- Pembuatan snapshot selesai (berdasarkan `SnapshotsCreateCompleted`)
- Pembuatan snapshot gagal (berdasarkan `SnapshotsCreateFailed`)
- Pembagian snapshot selesai (berdasarkan `SnapshotsSharedCompleted`)
- Penghapusan snapshot selesai (berdasarkan `SnapshotsDeleteCompleted`)
- Penghapusan snapshot gagal (berdasarkan `SnapshotsDeleteFailed`)
- Penyalinan snapshot lintas Wilayah dimulai (berdasarkan `SnapshotsCopiedRegionStarted`)

- Penyalinan snapshot lintas Wilayah selesai (berdasarkan `SnapshotsCopiedRegionCompleted`)
- Penyalinan snapshot lintas Wilayah gagal (berdasarkan `SnapshotsCopiedRegionFailed`)
- Penghapusan salinan snapshot lintas Wilayah selesai (berdasarkan `SnapshotsCopiedRegionDeleteCompleted`)
- Penghapusan salinan snapshot lintas Wilayah gagal (berdasarkan `SnapshotsCopiedRegionDeleteFailed`)
- Penyalinan snapshot lintas akun dimulai (berdasarkan `SnapshotsCopiedAccountStarted`)
- Salinan snapshot lintas akun selesai (berdasarkan `SnapshotsCopiedAccountCompleted`)
- Penyalinan snapshot lintas akun gagal (berdasarkan `SnapshotsCopiedAccountFailed`)
- Penghapusan salinan lintas akun snapshot selesai (berdasarkan `SnapshotsCopiedAccountDeleteCompleted`)
- Penghapusan salinan snapshot lintas akun gagal (berdasarkan `SnapshotsCopiedAccountDeleteFailed`)
- Pembuatan AMI dimulai (berdasarkan `ImagesCreateStarted`)
- Pembuatan AMI selesai (berdasarkan `ImagesCreateCompleted`)
- Pembuatan AMI gagal (berdasarkan `ImagesCreateFailed`)
- Pembatalan pendaftaran AMI selesai (berdasarkan `ImagesDeregisterCompleted`)
- Pembatalan pendaftaran AMI gagal (berdasarkan `ImagesDeregisterFailed`)
- Penyalinan lintas wilayah AMI dimulai (berdasarkan `ImagesCopiedRegionStarted`)
- Penyalinan lintas wilayah AMI selesai (berdasarkan `ImagesCopiedRegionCompleted`)
- Penyalinan lintas wilayah AMI gagal (berdasarkan `ImagesCopiedRegionFailed`)
- Pembatalan pendaftaran salinan lintas wilayah AMI selesai (berdasarkan `ImagesCopiedRegionDeregisterCompleted`)
- Pembatalan pendaftaran salinan lintas wilayah AMI gagal (berdasarkan `ImagesCopiedRegionDeregisteredFailed`)
- AMI mengaktifkan penghentian selesai (berdasarkan `EnableImageDeprecationCompleted`)
- AMI mengaktifkan penghentian gagal (berdasarkan `EnableImageDeprecationFailed`)
- Salinan lintas wilayah AMI mengaktifkan penghentian selesai (berdasarkan `EnableCopiedImageDeprecationCompleted`)
- AMI Salinan lintas wilayah mengaktifkan penghentian gagal (berdasarkan `EnableCopiedImageDeprecationFailed`)

Buat CloudWatch alarm untuk kebijakan

Anda dapat membuat CloudWatch alarm yang memantau CloudWatch metrik kebijakan Anda. CloudWatch akan secara otomatis mengirimkan Anda pemberitahuan ketika metrik mencapai ambang batas yang Anda tentukan. Anda dapat membuat CloudWatch alarm menggunakan CloudWatch konsol.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat alarm menggunakan CloudWatch konsol, lihat topik berikut di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

- [Buat CloudWatch Alarm Berdasarkan Ambang Statis](#)
- [Buat CloudWatch Alarm Berdasarkan Deteksi Anomali](#)

Contoh kasus penggunaan

Berikut adalah contoh kasus penggunaan.

Topik

- [Contoh 1: ResourcesTargeted metrik](#)
- [Contoh 2: SnapshotDeleteFailed metrik](#)
- [Contoh 3: SnapshotsCopiedRegionFailed metrik](#)

Contoh 1: ResourcesTargeted metrik

Anda dapat menggunakan ResourcesTargeted metrik untuk memantau jumlah total sumber daya yang ditargetkan oleh kebijakan tertentu setiap kali dijalankan. Ini memungkinkan Anda untuk memicu alarm ketika jumlah sumber daya yang ditargetkan di bawah atau di atas ambang batas yang diharapkan.

Misalnya, jika Anda mengharapkan kebijakan harian Anda untuk membuat cadangan tidak lebih dari 50 volume, Anda dapat membuat alarm yang mengirimkan notifikasi email ketika sum untuk ResourcesTargeted lebih besar dari 50 selama periode 1 jam. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada snapshot yang dibuat secara tidak terduga dari volume yang salah ditandai.

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuat alarm ini:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \
```

```
--alarm-name resource-targeted-monitor \  
--alarm-description "Alarm when policy targets more than 50 resources" \  
--metric-name ResourcesTargeted \  
--namespace AWS/EBS \  
--statistic Sum \  
--period 3600 \  
--threshold 50 \  
--comparison-operator GreaterThanThreshold \  
--dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
--evaluation-periods 1 \  
--alarm-actions sns_topic_arn
```

Contoh 2: SnapshotDeleteFailed metrik

Anda dapat menggunakan metrik SnapshotDeleteFailed untuk memantau kegagalan menghapus snapshot sesuai aturan retensi snapshot kebijakan.

Misalnya, jika Anda telah membuat kebijakan yang akan menghapus snapshot secara otomatis setiap dua belas jam, Anda dapat membuat alarm yang memberi tahu tim rekayasa Anda ketika sum dari SnapshotDeletionFailed lebih besar dari 0 selama periode 1 jam. Hal ini dapat membantu menyelidiki retensi snapshot yang tidak tepat dan memastikan bahwa biaya penyimpanan Anda tidak bertambah karena snapshot yang tidak diperlukan.

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuat alarm ini:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \  
--alarm-name snapshot-deletion-failed-monitor \  
--alarm-description "Alarm when snapshot deletions fail" \  
--metric-name SnapshotsDeleteFailed \  
--namespace AWS/EBS \  
--statistic Sum \  
--period 3600 \  
--threshold 0 \  
--comparison-operator GreaterThanThreshold \  
--dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
--evaluation-periods 1 \  
--alarm-actions sns_topic_arn
```

Contoh 3: SnapshotsCopiedRegionFailed metrik

Gunakan metrik SnapshotsCopiedRegionFailed untuk mengidentifikasi kapan kebijakan Anda gagal menyalin snapshot ke Wilayah lain.

Misalnya, jika kebijakan Anda menyalin snapshot di seluruh Wilayah setiap hari, Anda dapat membuat alarm yang mengirimkan SMS ke tim rekayasa Anda ketika sum dari `SnapshotCrossRegionCopyFailed` lebih besar dari 0 selama periode 1 jam. Hal ini dapat berguna untuk memverifikasi apakah snapshot berikutnya dalam garis keturunan berhasil disalin oleh kebijakan.

Anda dapat menggunakan perintah berikut untuk membuat alarm ini:

```
$ C:\> aws cloudwatch put-metric-alarm \  
  --alarm-name snapshot-copy-region-failed-monitor \  
  --alarm-description "Alarm when snapshot copy fails" \  
  --metric-name SnapshotsCopiedRegionFailed \  
  --namespace AWS/EBS \  
  --statistic Sum \  
  --period 3600 \  
  --threshold 0 \  
  --comparison-operator GreaterThanThreshold \  
  --dimensions "Name=DLMPolicyId,Value=policy_id" \  
  --evaluation-periods 1 \  
  --alarm-actions sns_topic_arn
```

Mengelola kebijakan yang melaporkan tindakan gagal

Untuk informasi selengkapnya tentang apa yang harus dilakukan jika salah satu kebijakan Anda melaporkan nilai bukan nol yang tidak terduga untuk metrik tindakan yang gagal, lihat artikel [Apa yang harus saya lakukan jika Amazon Data Lifecycle Manager melaporkan tindakan gagal dalam metrik? CloudWatch](#)

Titik akhir layanan untuk Amazon Data Lifecycle Manager

Endpoint adalah URL yang berfungsi sebagai titik masuk untuk layanan AWS web. Amazon Data Lifecycle Manager mendukung jenis endpoint berikut:

- IPv4 titik akhir
- Titik akhir tumpukan ganda yang mendukung keduanya dan IPv4 IPv6
- Titik akhir FIPS

Saat Anda membuat permintaan, Anda dapat menentukan titik akhir dan Wilayah yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan titik akhir, IPv4 titik akhir digunakan secara default. Untuk

menggunakan tipe titik akhir yang berbeda, Anda harus menentukannya dalam permintaan Anda. Untuk contoh cara melakukannya, lihat [Menentukan titik akhir](#).

Untuk Amazon Data Lifecycle Manager, lihat titik akhir [Amazon Data Lifecycle Manager di](#). Referensi Umum Amazon Web Services

Topik

- [IPv4 titik akhir](#)
- [Titik akhir tumpukan ganda \(IPv4 dan IPv6\)](#)
- [Titik akhir FIPS](#)
- [Menentukan titik akhir](#)

IPv4 titik akhir

IPv4 endpoint hanya mendukung IPv4 lalu lintas. IPv4 titik akhir tersedia untuk semua Wilayah.

Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama endpoint menggunakan konvensi penamaan berikut:

- dlm. *region*.amazonaws.com

Misalnya, IPv4 titik akhir untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah. dlm.us-east-1.amazonaws.com

Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)

Titik akhir dual-stack mendukung keduanya IPv4 dan lalu lintas. IPv6 Titik akhir tumpukan ganda tersedia untuk semua Wilayah.

Untuk menggunakannya IPv6, Anda harus menggunakan endpoint dual-stack. Saat Anda membuat permintaan ke titik akhir dual-stack, URL endpoint akan diselesaikan ke alamat IPv6 atau IPv4 alamat, tergantung pada protokol yang digunakan oleh jaringan dan klien Anda.

Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama titik akhir tumpukan ganda menggunakan konvensi penamaan berikut:

- dlm.*region*.api.aws

Misalnya, titik akhir dual-stack untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah. `d1m.us-east-1.api.aws`

Titik akhir FIPS

Amazon Data Lifecycle Manager menyediakan titik akhir dual-stack (dan) yang divalidasi FIPS untuk Wilayah berikut: IPv4 IPv6

- `us-east-1` — AS Timur (Virginia Utara)
- `us-east-2` — AS Timur (Ohio)
- `us-west-1` — AS Barat (California Utara)
- `us-west-2` — AS Barat (Oregon)
- `ca-central-1` – Kanada (Pusat)
- `ca-west-1`— Kanada Barat (Calgary)

Titik akhir dual-stack FIPS menggunakan konvensi penamaan berikut:. `d1m-fips.region.api.aws` Misalnya, titik akhir dual-stack FIPS untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah. `d1m-fips.us-east-1.api.aws`

Menentukan titik akhir

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk Wilayah US East (N. Virginia) menggunakan AWS CLI.

- Tumpukan ganda

```
aws dlm create-default-role \  
--resource-type snapshot \  
--endpoint-url https://d1m.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws dlm create-default-role \  
--resource-type snapshot \  
--endpoint-url https://d1m.us-east-2.amazonaws.com
```

Buat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon EBS

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon EBS dengan membuat titik akhir VPC antarmuka, yang didukung oleh [AWS PrivateLink](#). Anda dapat mengakses Amazon EBS seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Amazon EBS.

Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir antarmuka.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Note

Amazon Data Lifecycle Manager mendukung titik akhir IPv4 VPC antarmuka untuk semua komersial dan Wilayah AWS GovCloud (US), serta titik akhir IPv6 VPC antarmuka hanya untuk Wilayah komersial.

Pertimbangan untuk titik akhir Amazon EBS VPC

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon EBS, tinjau [Pertimbangan](#) dalam Panduan.AWS PrivateLink

Secara default, akses penuh ke Amazon EBS diizinkan melalui titik akhir. Anda dapat mengontrol akses ke titik akhir antarmuka menggunakan kebijakan titik akhir VPC. Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke Amazon EBS. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Kepala sekolah yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang bisa dilakukan.
- Sumber daya di mana tindakan dapat dilakukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan Akses ke Layanan dengan Titik Akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna VPC Amazon.

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk Amazon EBS. Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan izin kepada semua pengguna untuk mendapatkan informasi ringkasan tentang kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager.

```
{
  "Statement": [{
    "Action": "dlm:GetLifecyclePolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": "*",
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Amazon EBS

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk Amazon EBS menggunakan konsol VPC Amazon atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir VPC](#) di Panduan Pengguna AWS PrivateLink .

Buat titik akhir VPC untuk Amazon EBS menggunakan nama layanan berikut:

- `com.amazonaws.region.dlm`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Amazon EBS menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `dlm.us-east-1.amazonaws.com`

Memecahkan masalah Amazon Data Lifecycle Manager

Dokumentasi berikut dapat membantu Anda memecahkan masalah yang mungkin terjadi.

Topik

- [Kesalahan: Role with name already exists](#)

Kesalahan: **Role with name already exists**

Deskripsi

Anda akan Role with name `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole` already exists menemukan Role with name `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement` already exists kesalahan saat mencoba membuat kebijakan menggunakan konsol.

Penyebab

Format ARN peran berbeda bergantung pada apakah itu dibuat menggunakan konsol atau AWS CLI. Meskipun ARNs berbeda, peran menggunakan nama peran yang sama, yang menghasilkan konflik penamaan peran antara konsol dan AWS CLI.

Solusi

Untuk mengatasi masalah ini, lakukan solusi berikut:

1. (Untuk kebijakan snapshot yang diaktifkan hanya untuk skrip pra dan pasca) Lampirkan kebijakan `AWSDataLifecycleManagerSSMFullAccess` AWS managed secara manual ke peran `AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleIAM`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambahkan izin identitas IAM](#).
2. Saat membuat kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager, untuk peran IAM, pilih Pilih peran lain, lalu pilih (untuk kebijakan snapshot), atau `AWSDataLifecycleManagerDefaultRole(AWSDataLifecycleManagerDefaultRoleForAMIManagement)` untuk kebijakan AMI).
3. Terus buat kebijakan seperti biasa.

Gunakan EBS langsung APIs untuk mengakses konten snapshot EBS

Anda dapat menggunakan API langsung Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) untuk membuat snapshot EBS, menulis data secara langsung ke snapshot, membaca data di snapshot, dan mengidentifikasi perbedaan atau perubahan di antara dua snapshot. Jika Anda adalah vendor perangkat lunak independen (ISV) yang menawarkan layanan pencadangan untuk Amazon EBS, API langsung EBS membuat pelacakan perubahan inkremental pada volume EBS Anda melalui snapshot menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus membuat volume baru dari snapshot, lalu gunakan instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) untuk membandingkan perbedaannya.

Anda dapat membuat snapshot inkremental secara langsung dari data on-premise ke volume EBS dan cloud untuk digunakan dalam pemulihan bencana cepat. Dengan kemampuan untuk menulis dan membaca snapshot, Anda dapat menulis data on-premise ke snapshot EBS selama terjadi bencana. Kemudian setelah pemulihan, Anda dapat memulihkannya kembali ke AWS atau lokal dari snapshot. Anda tidak perlu lagi membangun dan memelihara mekanisme yang rumit untuk menyalin data ke dan dari Amazon EBS.

Panduan pengguna ini memberikan gambaran umum tentang elemen yang membentuk EBS langsung APIs, dan contoh cara menggunakannya secara efektif. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan, tipe data, parameter, dan kesalahan APIs, lihat [APIs referensi langsung EBS](#). Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah, titik akhir, dan kuota layanan yang didukung untuk EBS direct, APIs lihat [titik akhir dan kuota Amazon EBS](#) di. Referensi Umum AWS

Topik

- [Harga untuk EBS direct APIs](#)
- [Konsep untuk EBS langsung APIs](#)
- [Kontrol akses ke EBS langsung APIs menggunakan IAM](#)
- [Baca snapshot Amazon EBS dengan EBS langsung APIs](#)
- [Tulis snapshot Amazon EBS dengan EBS langsung APIs](#)
- [Hasil enkripsi untuk EBS langsung APIs](#)
- [Gunakan APIs checksum langsung EBS untuk memvalidasi data snapshot](#)
- [Pastikan idempotensi dalam permintaan API StartSnapshot](#)

- [Kesalahan mencoba ulang untuk EBS langsung APIs](#)
- [Optimalkan kinerja untuk EBS langsung APIs](#)
- [Titik akhir layanan untuk EBS langsung APIs](#)
- [AWS Contoh kode SDK untuk EBS langsung APIs](#)
- [Buat koneksi pribadi antara VPC dan EBS langsung APIs](#)
- [Log APIs panggilan langsung EBS menggunakan AWS CloudTrail](#)
- [Pertanyaan yang sering diajukan untuk EBS direct APIs](#)

Harga untuk EBS direct APIs

Harga untuk APIs

Harga yang Anda bayar untuk menggunakan EBS langsung APIs tergantung pada permintaan yang Anda buat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

- ListChangedBlocks dan ListSnapshotBlocks APIs dikenakan biaya per permintaan. Misalnya, jika Anda membuat 100.000 permintaan ListSnapshotBlocks API di Wilayah yang mengenakan biaya \$0,0006 per 1.000 permintaan, Anda akan dikenakan biaya \$0,06 (\$0,0006 per 1.000 permintaan x 100).
- GetSnapshotBlock dikenakan per blok yang dikembalikan. Misalnya, jika Anda membuat 100.000 permintaan GetSnapshotBlock API di Wilayah yang mengenakan biaya \$0,003 per 1.000 blok yang dikembalikan, Anda akan dikenakan biaya \$0,30 (\$0,003 per 1.000 blok dikembalikan x 100).
- PutSnapshotBlock dikenakan per blok tertulis. Misalnya, jika Anda membuat 100.000 permintaan PutSnapshotBlock API di Wilayah yang mengenakan biaya \$0,006 per 1.000 blok yang ditulis, Anda akan dikenakan biaya \$0,60 (\$0,006 per 1.000 blok yang ditulis x 100).

Biaya jaringan

Biaya transfer data

[Data yang ditransfer langsung antara API langsung EBS dan instans Amazon EC2 di Wilayah AWS yang sama gratis saat menggunakan titik akhir non-FIPS](#). Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS titik akhir layanan](#). Jika AWS layanan lain berada di jalur transfer data Anda, Anda akan dikenakan biaya pemrosesan data terkait. Layanan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, PrivateLink titik akhir, NAT Gateway, dan Transit Gateway.

Titik akhir antarmuka VPC

Jika Anda menggunakan API langsung EBS dari instans AWS Lambda atau fungsi Amazon EC2 di subnet pribadi, Anda dapat menggunakan titik akhir antarmuka VPC, alih-alih menggunakan gateway NAT, untuk mengurangi biaya transfer data jaringan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat koneksi pribadi antara VPC dan EBS langsung APIs](#).

Konsep untuk EBS langsung APIs

Berikut ini adalah konsep kunci yang harus Anda pahami sebelum memulai dengan EBS langsung APIs.

Snapshot

Snapshot adalah sarana utama untuk mencadangkan data dari volume EBS Anda. Dengan EBS direct APIs, Anda juga dapat mencadangkan data dari disk lokal ke snapshot. Untuk menghemat biaya penyimpanan, snapshot berikutnya bersifat bertahap, hanya berisi data volume yang berubah sejak snapshot sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Snapshot Amazon EBS](#).

Note

EBS direct APIs tidak mendukung snapshot publik dan snapshot lokal aktif. AWS Outposts

Blok

Blok adalah fragmen data di dalam snapshot. Setiap snapshot dapat berisi ribuan blok. Semua blok dalam snapshot memiliki ukuran tetap.

Indeks blok

Indeks blok adalah indeks logis dalam satuan blok 512 KiB. Untuk mengidentifikasi indeks blok, bagilah offset logis data dalam volume logis dengan ukuran blok ($\text{offset logis data} / 524288$). Offset logis dari data harus disesuaikan dengan 512 KiB.

Token blok

Token blok adalah hash pengidentifikasi dari sebuah blok di dalam sebuah snapshot, dan digunakan untuk menemukan data blok. Token blok yang dikembalikan oleh EBS langsung APIs bersifat

sementara. Mereka berubah pada stempel waktu kedaluwarsa yang ditentukan untuk mereka, atau jika Anda menjalankan yang lain `ListSnapshotBlocks` atau `ListChangedBlocks` meminta snapshot yang sama.

Checksum

Checksum adalah datum berukuran kecil yang berasal dari blok data untuk tujuan mendeteksi kesalahan yang diperkenalkan selama transmisi atau penyimpanan. EBS langsung APIs menggunakan checksum untuk memvalidasi integritas data. Saat Anda membaca data dari snapshot EBS, layanan menyediakan SHA256 checksum yang dikodekan Base64 untuk setiap blok data yang dikirimkan, yang dapat Anda gunakan untuk validasi. Saat Anda menulis data ke snapshot EBS, Anda harus memberikan SHA256 checksum yang dikodekan Base64 untuk setiap blok data yang dikirimkan. Layanan memvalidasi data yang diterima menggunakan checksum yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan APIs checksum langsung EBS untuk memvalidasi data snapshot](#) dalam panduan ini.

Enkripsi

Enkripsi melindungi data Anda dengan mengubahnya menjadi kode yang tidak terbaca yang hanya dapat diuraikan oleh orang yang memiliki akses ke kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsinya. Anda dapat menggunakan EBS langsung APIs untuk membaca dan menulis snapshot terenkripsi, tetapi ada beberapa batasan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Hasil enkripsi untuk EBS langsung APIs](#) dalam panduan ini.

Tindakan API

EBS direct APIs terdiri dari enam tindakan. Ada tiga tindakan baca dan tiga tindakan tulis. Tindakan baca adalah:

- `ListSnapshotBlocks`— mengembalikan indeks blok dan blok token blok dalam snapshot yang ditentukan
- `ListChangedBlocks`— mengembalikan indeks blok dan token blok blok yang berbeda antara dua snapshot tertentu dari volume yang sama dan garis keturunan snapshot.
- `GetSnapshotBlock`— mengembalikan data dalam blok untuk ID snapshot yang ditentukan, indeks blok, dan token blok.

Tindakan tulis adalah:

- **StartSnapshot**— memulai snapshot, baik sebagai snapshot tambahan dari yang sudah ada atau sebagai snapshot baru. Snapshot yang dimulai tetap dalam status tertunda hingga selesai menggunakan tindakan **CompleteSnapshot**.
- **PutSnapshotBlock**— menambahkan data ke snapshot yang dimulai dalam bentuk blok individu. Anda harus menentukan SHA256 checksum yang dikodekan Base64 untuk blok data yang dikirimkan. Layanan memvalidasi checksum setelah transmisi selesai. Permintaan gagal jika checksum yang dihitung oleh layanan tidak sesuai dengan yang Anda tentukan.
- **CompleteSnapshot**— menyelesaikan snapshot yang dimulai yang dalam keadaan tertunda. Snapshot lalu diubah ke status selesai.

Tanda tangan Versi 4 penandatanganan

Signature Version 4 adalah proses untuk menambahkan informasi otentikasi ke AWS permintaan yang dikirim oleh HTTP. Untuk keamanan, sebagian besar permintaan AWS harus ditandatangani dengan kunci akses, yang terdiri dari ID kunci akses dan kunci akses rahasia. Kedua kunci ini umumnya disebut sebagai kredensial keamanan Anda. Untuk informasi tentang cara mendapatkan kredensial untuk akun Anda, lihat [kredensial keamanan AWS](#).

Jika Anda ingin membuat permintaan HTTP secara manual, Anda harus mempelajari cara menandatangani. Saat Anda menggunakan AWS Command Line Interface (AWS CLI) atau salah satu AWS SDKs untuk membuat permintaan AWS, alat ini secara otomatis menandatangani permintaan untuk Anda dengan kunci akses yang Anda tentukan saat Anda mengonfigurasi alat. Saat menggunakan alat ini, Anda tidak perlu mempelajari cara menandatangani permintaan diri.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menandatangani permintaan AWS API](#) di Panduan Pengguna IAM.

Kontrol akses ke EBS langsung APIs menggunakan IAM

Pengguna harus memiliki kebijakan berikut untuk menggunakan EBS direct APIs. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah izin untuk pengguna](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang kunci konteks APIs sumber daya, tindakan, dan kondisi langsung EBS untuk digunakan dalam kebijakan izin IAM, lihat Kunci [tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon Elastic Block Store](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

⚠ Important

Berhati-hatilah saat menetapkan kebijakan berikut kepada pengguna. Dengan menetapkan kebijakan ini, Anda dapat memberikan akses ke pengguna yang ditolak akses ke sumber daya yang sama melalui Amazon APIs EC2, seperti CopySnapshot tindakan atau CreateVolume

Izin untuk membaca snapshot

Kebijakan berikut memungkinkan EBS langsung dibaca APIs untuk digunakan pada semua snapshot di Wilayah tertentu AWS . Dalam kebijakan, ganti *<Region>* dengan Wilayah snapshot.

Kebijakan berikut memungkinkan EBS langsung dibaca digunakan APIs pada snapshot dengan tag nilai kunci tertentu. Dalam kebijakan, ganti *<Key>* dengan nilai kunci tag, dan *<Value>* dengan nilai tag.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan semua EBS langsung yang dibaca APIs untuk digunakan pada semua snapshot di akun hanya dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan ini mengizinkan penggunaan langsung EBS APIs berdasarkan kunci kondisi `aws:CurrentTime` global. Dalam kebijakan tersebut, pastikan Anda mengganti rentang tanggal dan waktu yang ditampilkan sesuai rentang tanggal dan waktu untuk kebijakan Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:ListSnapshotBlocks",
        "ebs:ListChangedBlocks",
        "ebs:GetSnapshotBlock"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
        },
        "DateLessThan": {
          "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah izin untuk pengguna](#) pada Panduan Pengguna IAM.

Izin untuk menulis snapshot

Kebijakan berikut memungkinkan penulisan EBS langsung APIs digunakan pada semua snapshot di Wilayah tertentu AWS . Dalam kebijakan, ganti `<Region>` dengan Wilayah snapshot.

Kebijakan berikut memungkinkan penulisan langsung EBS digunakan APIs pada snapshot dengan tag nilai kunci tertentu. Dalam kebijakan, ganti *<Key>* dengan nilai kunci tag, dan *<Value>* dengan nilai tag.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock",
        "ebs:CompleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "aws:ResourceTag/<Key>": "<Value>"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan semua EBS langsung APIs digunakan. Hal ini juga memungkinkan tindakan StartSnapshot hanya jika ID snapshot induk ditentukan. Oleh karena itu, kebijakan ini memblokir kemampuan untuk memulai snapshot baru menggunakan snapshot induk.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "ebs:ParentSnapshot": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*"
        }
    }
}

```

Kebijakan berikut memungkinkan semua EBS langsung APIs digunakan. Kebijakan tersebut juga hanya memungkinkan kunci tanda user dibuat untuk snapshot baru. Kebijakan ini juga memastikan bahwa pengguna memiliki akses untuk membuat tanda. Tindakan `StartSnapshot` adalah satu-satunya tindakan yang dapat menentukan tanda.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "user"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Kebijakan berikut memungkinkan semua penulisan EBS langsung APIs digunakan pada semua snapshot di akun hanya dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan ini mengizinkan penggunaan langsung EBS APIs berdasarkan kunci kondisi `aws:CurrentTime` global. Dalam kebijakan tersebut,

pastikan Anda mengganti rentang tanggal dan waktu yang ditampilkan sesuai rentang tanggal dan waktu untuk kebijakan Anda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ebs:StartSnapshot",
        "ebs:PutSnapshotBlock",
        "ebs:CompleteSnapshot"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*::snapshot/*",
      "Condition": {
        "DateGreaterThan": {
          "aws:CurrentTime": "2018-05-29T00:00:00Z"
        },
        "DateLessThan": {
          "aws:CurrentTime": "2020-05-29T23:59:59Z"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah izin untuk pengguna](#) pada Panduan Pengguna IAM.

Izin untuk digunakan AWS KMS keys

Kebijakan berikut memberikan izin untuk mendekripsi snapshot terenkripsi menggunakan kunci KMS tertentu. Kebijakan ini juga memberikan izin untuk mengenkripsi snapshot baru menggunakan kunci KMS default untuk enkripsi EBS. Dalam kebijakan, ganti *<Region>* dengan wilayah kunci KMS, *<AccountId>* dengan ID AWS akun kunci KMS, dan *<KeyId>* dengan ID kunci KMS.

 Note

Secara default, semua prinsipal di akun memiliki akses ke kunci KMS AWS terkelola default untuk enkripsi Amazon EBS, dan mereka dapat menggunakannya untuk operasi enkripsi dan dekripsi EBS. Jika Anda menggunakan kunci yang dikelola pelanggan, Anda harus membuat kebijakan kunci baru atau memodifikasi kebijakan kunci yang ada untuk kunci yang dikelola pelanggan untuk memberi pengguna utama akses utama ke kunci yang dikelola pelanggan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kunci di AWS KMS](#) di Panduan Developer AWS Key Management Service .

 Tip

Untuk mengikuti prinsip hak akses paling rendah, jangan biarkan akses penuh ke `kms:CreateGrant`. Sebagai gantinya, gunakan tombol `kms:GrantIsForAWSResource` kondisi untuk memungkinkan pengguna membuat hibah pada kunci KMS hanya ketika hibah dibuat atas nama pengguna oleh AWS layanan, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah izin untuk pengguna](#) pada Panduan Pengguna IAM.

Baca snapshot Amazon EBS dengan EBS langsung APIs

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menggunakan EBS langsung APIs untuk membaca snapshot:

1. Gunakan `ListSnapshotBlocks` tindakan untuk melihat semua indeks blok dan memblokir token blok dalam snapshot. Atau gunakan `ListChangedBlocks` tindakan untuk hanya melihat indeks blok dan token blok blok yang berbeda antara dua snapshot dengan volume yang sama dan garis keturunan snapshot. Tindakan ini membantu Anda mengidentifikasi token blok dan indeks blok dari blok yang mungkin ingin Anda dapatkan datanya.
2. Gunakan `GetSnapshotBlock` tindakan, dan tentukan indeks blok dan token blok blok yang ingin Anda dapatkan datanya.

Note

Anda tidak dapat menggunakan EBS langsung APIs dengan snapshot yang diarsipkan.

Contoh berikut menunjukkan cara membaca snapshot menggunakan langsung EBS. APIs

Topik

- [Mencantumkan blok dalam snapshot](#)
- [Blok daftar yang berbeda antara dua snapshot](#)
- [Dapatkan data blok dari snapshot](#)

Mencantumkan blok dalam snapshot

AWS CLI

[list-snapshot-blocks](#) Contoh perintah berikut mengembalikan indeks blok dan token blok blok yang ada di snapshotsnap-0987654321. Parameter `--starting-block-index` membatasi hasil untuk memblokir indeks yang lebih besar dari 1000, dan parameter `--max-results` membatasi hasil untuk 100 blok pertama.

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --max-results 100
```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya mencantumkan indeks blok dan blok token dalam snapshot. Gunakan `get-snapshot-block` memerintahkan dan menentukan indeks blok dan token blok dari blok yang ingin Anda dapatkan datanya. Token blok berlaku hingga waktu kedaluwarsa yang tercantum.

```
{
  "Blocks": [
    {
      "BlockIndex": 1001,
      "BlockToken": "AAABAV3/
PNhX0ynVdMYUpPsetaSvjLB1dtIGfbJv50J0sX855EzGTWos4a4"
    },
    {
      "BlockIndex": 1002,
```

```

      "BlockToken": "AAABATGQIgw0WwIuqIMjCA/Sy7e/
YoQFZsHejzGNvjKauzNgzeI13YHBfQB"
    },
    {
      "BlockIndex": 1007,
      "BlockToken": "AAABAZ9CTuQtUvp/
dXqRWw4d07e0gTZ3jvn6hiW30W9duM8MiMw6yQayzF2c"
    },
    {
      "BlockIndex": 1012,
      "BlockToken": "AAABAQdzxhw0rVV6PNmsfo/
YRIxo9JPR85XxPf1BLjg0Hec6pygYr6laE1p0"
    },
    {
      "BlockIndex": 1030,
      "BlockToken": "AAABAAyVpax6mv+iGWLdTUjQtFWouQ7Dqz6nSD9L
+CbXnvpkswA6iDID523d"
    },
    {
      "BlockIndex": 1031,
      "BlockToken": "AAABATgWZC0XcFwUKvTJbUXMiSPg59KVxJGL
+BWBCLkw6spzCxJVqDVaTskJ"
    },
    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1576287332.806,
  "VolumeSize": 32212254720,
  "BlockSize": 524288
}

```

AWS API

[ListSnapshotBlocks](#) Contoh permintaan berikut mengembalikan indeks blok dan token blok blok yang ada di snapshot `snap-0acEXAMPLEcf41648`. Parameter `startingBlockIndex` membatasi hasil untuk memblokir indeks yang lebih besar dari 1000, dan parameter `maxResults` membatasi hasil untuk 100 blok pertama.

```

GET /snapshots/snap-0acEXAMPLEcf41648/blocks?maxResults=100&startingBlockIndex=1000
HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T231953Z

```

Authorization: *<Authentication parameter>*

Contoh respons berikut untuk permintaan sebelumnya mencantumkan indeks blok dan blok token dalam snapshot. Gunakan GetSnapshotBlock tindakan dan tentukan indeks blok dan token blok blok yang ingin Anda dapatkan datanya. Token blok berlaku hingga waktu kedaluwarsa yang tercantum.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: d6e5017c-70a8-4539-8830-57f5557f3f27
Content-Type: application/json
Content-Length: 2472
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:19:56 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "Blocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "BlockToken": "AAUBAcuWq0CnDNuK1e11s7IIX6jp6FYcC/q8oT93913HhvLvA
+3JRrSybp/0"
    },
    {
      "BlockIndex": 1536,
      "BlockToken":
"AAUBAWudwfmofcrQhGV1LwuRkm2b8ZXPIyrgoykTRC6IU1NbxKWDY1pPjvnV"
    },
    {
      "BlockIndex": 3072,
      "BlockToken":
"AAUBAV7p6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6YEXZ3MwRevBkDjmMx6iuA6tsBt"
    },
    {
      "BlockIndex": 3073,
      "BlockToken":
"AAUBAbqt9zpqBUEvt02HINAFaWTo0wlPjbIsQ01x6JUN/0+iMQ10NtNbnX4"
    },
    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1.59298379649E9,
  "VolumeSize": 3
}
```

Blok daftar yang berbeda antara dua snapshot

Ingatlah hal berikut saat membuat permintaan paginasi untuk mencantumkan daftar blok yang diubah di antara dua snapshot:

- Respons dapat mencakup satu atau beberapa array `ChangedBlocks` yang kosong. Misalnya:
 - Snapshot 1 — snapshot penuh dengan 1000 blok dengan 0 - 999 indeks blok.
 - Snapshot 2 — snapshot inkremental dengan hanya satu blok yang diubah dengan 999 indeks blok.

Daftar blok yang diubah untuk snapshot ini dengan `StartingBlockIndex = 0` dan `MaxResults = 100` mengembalikan array `ChangedBlocks` yang kosong. Anda harus meminta hasil yang tersisa menggunakan `nextToken` sampai blok yang diubah dikembalikan dalam set hasil kesepuluh, yang mencakup blok dengan indeks blok 900 - 999.

- Respons dapat melewati blok yang tidak tertulis dalam snapshot. Misalnya:
 - Snapshot 1 — snapshot penuh dengan 1000 blok dengan 2000 - 2999 indeks blok.
 - Snapshot 2 — snapshot inkremental dengan hanya satu blok yang diubah dengan 2000 indeks blok.

Dengan mendaftar blok yang diubah untuk snapshot ini dengan `StartingBlockIndex = 0` dan `MaxResults = 100`, responsnya akan melewati 0 - 1999 indeks blok dan menyertakan 2000 indeks blok. Respons tidak akan menyertakan array `ChangedBlocks` yang kosong.

AWS CLI

[list-changed-blocks](#) Contoh perintah berikut mengembalikan indeks blok dan blok token blok yang berbeda antara snapshot `snap-1234567890` dan `snap-0987654321`. Parameter `--starting-block-index` membatasi hasil untuk indeks bloks yang lebih besar dari 0, dan parameter `--max-results` membatasi hasil untuk 500 blok pertama.

```
aws ebs list-changed-blocks --first-snapshot-id snap-1234567890 --second-snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 0 --max-results 500
```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya menunjukkan bahwa indeks blok 0, 6000, 6001, 6002, dan 6003 berbeda di antara dua snapshot. Selain itu, indeks blok 6001, 6002, dan 6003 hanya ada dalam ID snapshot pertama yang ditentukan, dan tidak dalam ID snapshot kedua karena tidak ada token blok kedua yang tercantum dalam respons.

Gunakan perintah `get-snapshot-block` dan tentukan indeks blok dan token blok dari blok yang ingin Anda dapatkan datanya. Token blok berlaku hingga waktu kedaluwarsa yang tercantum.

```
{
  "ChangedBlocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "FirstBlockToken": "AAABAVahm9S060Dyi00RySzn2ZjGjW/
KN3uygG1S0Q0YWesbzBbDnX2dGpmC",
      "SecondBlockToken":
      "AAABAf8o0o6UFi1rDbSZGIRaCEdDyBu9TlvtCQxxoKV8qrUPQP7vcM6iWGSr"
    },
    {
      "BlockIndex": 6000,
      "FirstBlockToken": "AAABAbYSiZvJ0/
R9tz8suI8dSzecLjN4kkazK8inFXVintPkdaVFLfCMQsKe",
      "SecondBlockToken":
      "AAABAZnqTdzFmKRpsaMAsDxviVqEI/3jJzI2crq2eFDCgHmyNf777e1D9oVR"
    },
    {
      "BlockIndex": 6001,
      "FirstBlockToken": "AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/
T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR"
    },
    {
      "BlockIndex": 6002,
      "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMULjcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
    },
    {
      "BlockIndex": 6003,
      "FirstBlockToken":
      "AAABASmJ005JxA0ce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUK0f4PBR0uICb2A"
    },
    ...
  ],
  "ExpiryTime": 1576308931.973,
  "VolumeSize": 32212254720,
  "BlockSize": 524288,
  "NextToken": "AAADARqElNng/sV98CYk/bJDCXeLJmLJHnNSkHvLzVa00zsPH/QM3Bi3zF//
06Mdi/BbJarBnp8h"
}
```

AWS API

[ListChangedBlocks](#) Contoh permintaan berikut mengembalikan indeks blok dan token blok blok yang berbeda antara snapshot `snap-0acEXAMPLEcf41648` dan `snap-0c9EXAMPLE1b30e2f`. Parameter `startingBlockIndex` membatasi hasil untuk memblokir indeks yang lebih besar dari 0, dan parameter `maxResults` membatasi hasil untuk 500 blok pertama.

```
GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/changedblocks?
firstSnapshotId=snap-0acEXAMPLEcf41648&maxResults=500&startingBlockIndex=0 HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232546Z
Authorization: <Authentication parameter>
```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya menunjukkan bahwa indeks blok 0, 3072, 6002, dan 6003 berbeda di antara dua snapshot. Selain itu, indeks blok 6002 dan 6003 hanya ada dalam ID snapshot pertama yang ditentukan, dan tidak dalam ID snapshot kedua karena tidak ada token blok kedua yang tercantum dalam respons.

Gunakan tindakan `GetSnapshotBlock`, dan tentukan indeks blok serta token blok dari blok yang ingin Anda dapatkan datanya. Token blok berlaku hingga waktu kedaluwarsa yang tercantum.

```
HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: fb0f6743-6d81-4be8-afbe-db11a5bb8a1f
Content-Type: application/json
Content-Length: 1456
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:25:47 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "ChangedBlocks": [
    {
      "BlockIndex": 0,
      "FirstBlockToken": "AAUBAVaWq0CnDNuKle11s7IIX6jp6FYcC/
tJuVT1GgP23AuLntwiMdJ+OJKL",
      "SecondBlockToken": "AAUBASxzy0Y0b33JVRLoYm3N0resCxn5R0+HVFzXW3Y/
RwfFaPX2Edx8QHCh"
    },
    {
      "BlockIndex": 3072,
```

```

        "FirstBlockToken":
        "AAUBAcHp6pC5fKAC7TokoNCtAnZhqq27u6fxRfZ0LEmeXLmHBf2R/Yb24MaS",
        "SecondBlockToken":
        "AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiytUxBLXYgTmkid"
    },
    {
        "BlockIndex": 6002,
        "FirstBlockToken": "AAABASqX4/
NWjvNceoyMULjcRd0DnwbSwNnes1UkoP62CrQXvn47BY5435aw"
    },
    {
        "BlockIndex": 6003,
        "FirstBlockToken":
        "AAABASmJ005JxA0ce25rF4P1sdRtyIDsX12tFEDunnePYUKOf4PBR0uICb2A"
    },
    ...
],
"ExpiryTime": 1.592976647009E9,
"VolumeSize": 3
}

```

Dapatkan data blok dari snapshot

AWS CLI

[get-snapshot-block](#) Contoh perintah berikut mengembalikan data dalam indeks blok 6001 dengan blok token `AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR`, dalam snapshot `snap-1234567890`. Data biner adalah output file data dalam direktori `C:\Temp` pada komputer Windows. Jika Anda menjalankan perintah di komputer Linux atau Unix, ganti jalur output dengan `/tmp/data` untuk mengeluarkan data ke file data dalam direktori `/tmp`.

```
aws ebs get-snapshot-block --snapshot-id snap-1234567890 --block-index 6001 --block-token AAABASBpSJ2UAD3PLxJnCt6zun4/T4sU25Bnb8jB5Q6FRXHFqAIAqE04hJoR C:/Temp/data
```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya menunjukkan ukuran data yang dikembalikan, checksum untuk memvalidasi data, dan algoritma checksum. Data biner secara otomatis disimpan ke direktori dan file yang Anda tentukan dalam perintah permintaan.

```

{
    "DataLength": "524288",

```



```

    "Checksum": "cf0Y6/Fn0oFa4VyjQP0a/iD0zhTf1PTKzxGv20KowXc=",
    "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
  }

```

AWS API

Contoh [GetSnapshotBlock](#) berikut meminta mengembalikan data dalam indeks blok 3072 dengan token blok AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiyUxBLXYgTmkid, dalam snapshot snap-0c9EXAMPLE1b30e2f.

```

GET /snapshots/snap-0c9EXAMPLE1b30e2f/blocks/3072?
blockToken=AAUBARGCaufCqBRZC8tEkPYGGkSv3vqv0jJ2xKDi3ljDFiyUxBLXYgTmkid HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200617T232838Z
Authorization: <Authentication parameter>

```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya menunjukkan ukuran data yang dikembalikan, checksum untuk memvalidasi data, dan algoritma checksum. Data biner ditransmisikan dalam tubuh respons dan direpresentasikan seperti *BlockData* pada contoh berikut.

```

HTTP/1.1 200 OK
x-amzn-RequestId: 2d0db2fb-bd88-474d-a137-81c4e57d7b9f
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: Vc0yY2j3qg8bUL9I6GQuI2orTudrQRBDMIhcy7bdEsw=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/octet-stream
Content-Length: 524288
Date: Wed, 17 Jun 2020 23:28:38 GMT
Connection: keep-alive

```

BlockData


Tulis snapshot Amazon EBS dengan EBS langsung APIs

Langkah-langkah berikut menjelaskan cara menggunakan langsung EBS APIs untuk menulis snapshot tambahan:

1. Gunakan `StartSnapshot` tindakan dan tentukan ID snapshot induk untuk memulai snapshot sebagai snapshot tambahan dari yang sudah ada, atau hilangkan ID snapshot induk untuk memulai snapshot baru. Tindakan ini mengembalikan ID snapshot baru, yang berada dalam status tertunda.
2. Gunakan `PutSnapshotBlock` tindakan dan tentukan ID snapshot yang tertunda untuk menambahkan data ke dalamnya dalam bentuk blok individual. Anda harus menentukan SHA256 checksum yang dikodekan Base64 untuk blok data yang dikirimkan. Layanan ini menghitung checksum data yang diterima dan memvalidasinya dengan checksum yang Anda tentukan. Tindakan gagal jika checksum tidak cocok.
3. Setelah selesai menambahkan data ke snapshot yang tertunda, gunakan tindakan `CompleteSnapshot` untuk memulai alur kerja asinkronous yang menyegel snapshot dan mengubah statusnya menjadi selesai.

Ulangi langkah-langkah ini untuk membuat snapshot inkremental baru menggunakan snapshot yang dibuat sebelumnya sebagai induk.

Misalnya, dalam diagram berikut, snapshot A adalah snapshot baru pertama yang dimulai. Snapshot A digunakan sebagai snapshot induk untuk memulai snapshot B. Snapshot B digunakan sebagai snapshot induk untuk memulai dan membuat snapshot C. Snapshot A, B, dan C adalah snapshot inkremental. Snapshot A digunakan untuk membuat volume EBS 1. Snapshot D dibuat dari volume EBS 1. Snapshot D adalah snapshot inkremental A; bukan snapshot inkremental dari B atau C.



Contoh berikut menunjukkan cara menulis snapshot menggunakan langsung EBS. APIs

Topik

- [Mulai snapshot](#)
- [Menempatkan data ke dalam snapshot](#)
- [Menyelesaikan snapshot](#)

Mulai snapshot

AWS CLI

Contoh perintah [start-snapshot](#) berikut memulai snapshot 8 GiB, menggunakan snapshot `snap-123EXAMPLE1234567` sebagai snapshot induk. Snapshot baru akan berupa snapshot inkremental dari snapshot induk. Snapshot berpindah ke status kesalahan jika tidak ada permintaan put atau complete yang dibuat untuk snapshot dalam periode waktu tunggu 60 menit yang ditentukan. Token klien `550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000` memastikan idempotensi permintaan tersebut. Jika token klien dihilangkan, AWS SDK secara otomatis menghasilkan satu untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang idempotensi, lihat [Pastikan idempotensi dalam permintaan API StartSnapshot](#).

```
aws ebs start-snapshot --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --  
timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Contoh respons berikut untuk perintah sebelumnya menunjukkan ID snapshot, ID akun AWS , status, ukuran volume dalam GiB, dan ukuran blok di snapshot. Snapshot dimulai dalam status pending. Tentukan ID snapshot di bagian perintah `put-snapshot-block` berikutnya untuk menuliskan data ke snapshot, lalu menggunakan perintah `complete-snapshot` untuk menyelesaikan snapshot dan mengubahnya status menjadi completed.

```
{  
  "SnapshotId": "snap-0aaEXAMPLEe306d62",  
  "OwnerId": "111122223333",  
  "Status": "pending",  
  "VolumeSize": 8,  
  "BlockSize": 524288  
}
```

AWS API

Permintaan [StartSnapshot](#) contoh berikut memulai snapshot 8 GiB, menggunakan snapshot snap-123EXAMPLE1234567 sebagai snapshot induk. Snapshot baru akan berupa snapshot inkremental dari snapshot induk. Snapshot berpindah ke status kesalahan jika tidak ada permintaan put atau complete yang dibuat untuk snapshot dalam periode waktu tunggu 60 menit yang ditentukan. Token klien 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 memastikan idempotensi permintaan tersebut. Jika token klien dihilangkan, AWS SDK secara otomatis menghasilkan satu untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang idempotensi, lihat [Pastikan idempotensi dalam permintaan API StartSnapshot](#).

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
  "VolumeSize": 8,
  "ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
  "ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "Timeout": 60
}
```

Contoh respons berikut untuk permintaan sebelumnya menunjukkan ID snapshot, ID akun AWS, status, ukuran volume dalam GiB, dan ukuran blok di snapshot. Snapshot dimulai dalam status tertunda. Tentukan ID snapshot di permintaan PutSnapshotBlocks berikutnya untuk menuliskan data ke snapshot.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 929e6eb9-7183-405a-9502-5b7da37c1b18
Content-Type: application/json
Content-Length: 181
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:07:29 GMT
Connection: keep-alive

{
  "BlockSize": 524288,
  "Description": null,
  "OwnerId": "138695307491",
```

```

    "Progress": null,
    "SnapshotId": "snap-052EXAMPLEc85d8dd",
    "StartTime": null,
    "Status": "pending",
    "Tags": null,
    "VolumeSize": 8
  }

```

Menempatkan data ke dalam snapshot

AWS CLI

[put-snapshot-block](#) Contoh perintah berikut menulis 524288 Bytes data untuk memblokir indeks 1000 pada snapshot `snap-0aaEXAMPLEe306d62`. Checksum `Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=` berkode Base64 dibuat menggunakan algoritme SHA256. Data yang ditransmisikan terdapat di file `/tmp/data`.

```

aws ebs put-snapshot-block --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62
--block-index 1000 --data-length 524288 --block-data /tmp/data --
checksum Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM= --checksum-algorithm SHA256

```

Contoh respons untuk perintah sebelumnya berikut ini mengonfirmasi panjang data, checksum, dan algoritma checksum untuk data yang diterima oleh layanan.

```

{
  "DataLength": "524288",
  "Checksum": "Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=",
  "ChecksumAlgorithm": "SHA256"
}

```

AWS API

[PutSnapshot](#) Contoh permintaan berikut menulis 524288 Bytes data untuk memblokir indeks 1000 pada snapshot `snap-052EXAMPLEc85d8dd`. Checksum `Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=` dengan encode Base64 dibuat menggunakan algoritma SHA256. Data ditransmisikan dalam badan permintaan dan direpresentasikan seperti **BlockData** pada contoh berikut.

```

PUT /snapshots/snap-052EXAMPLEc85d8dd/blocks/1000 HTTP/1.1

```

```
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-Data-Length: 524288
x-amz-Checksum: Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T042215Z
X-Amz-Content-SHA256: UNSIGNED-PAYLOAD
Authorization: <Authentication parameter>
```

BlockData

Contoh respons untuk permintaan sebelumnya berikut ini mengonfirmasi panjang data, checksum, dan algoritma checksum untuk data yang diterima oleh layanan.

```
HTTP/1.1 201 Created
x-amzn-RequestId: 643ac797-7e0c-4ad0-8417-97b77b43c57b
x-amz-Checksum: Q0D3gmEQ0XATfJx2Aa34W4FU2nZGyXfqtsUukt0w8DM=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
Content-Type: application/json
Content-Length: 2
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:22:12 GMT
Connection: keep-alive

{}
```

Menyelesaikan snapshot

AWS CLI

Contoh perintah [complete-snapshot](#) berikut menyelesaikan snapshot `snap-0aaEXAMPLEe306d62`. Perintah menentukan bahwa 5 blok ditulis untuk snapshot. Checksum `6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBfzDX8aacd0cA3KCM3c=` mewakili checksum untuk set data lengkap yang ditulis ke snapshot. Untuk informasi selengkapnya tentang checksum, lihat [Gunakan APIs checksum langsung EBS untuk memvalidasi data snapshot](#) sebelumnya di dalam panduan ini.

```
aws ebs complete-snapshot --snapshot-id snap-0aaEXAMPLEe306d62 --changed-blocks-
count 5 --checksum 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBfzDX8aacd0cA3KCM3c= --checksum-
algorithm SHA256 --checksum-aggregation-method LINEAR
```

Berikut ini adalah contoh tanggapan untuk perintah sebelumnya.

```
{
  "Status": "pending"
}
```

AWS API

[CompleteSnapshot](#) Contoh permintaan berikut melengkapi snapshotsnap-052EXAMPLEc85d8dd. Perintah menentukan bahwa 5 blok ditulis untuk snapshot. Checksum 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBFzDX8aacd0cA3KCM3c= merepresentasikan checksum untuk set data lengkap yang ditulis ke snapshot.

```
POST /snapshots/completion/snap-052EXAMPLEc85d8dd HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
x-amz-ChangedBlocksCount: 5
x-amz-Checksum: 6D3nmwi5f2F0wlh7xX8QprJBFzDX8aacd0cA3KCM3c=
x-amz-Checksum-Algorithm: SHA256
x-amz-Checksum-Aggregation-Method: LINEAR
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T043158Z
Authorization: <Authentication parameter>
```

Berikut ini adalah contoh tanggapan untuk permintaan sebelumnya.

```
HTTP/1.1 202 Accepted
x-amzn-RequestId: 06cba5b5-b731-49de-af40-80333ac3a117
Content-Type: application/json
Content-Length: 20
Date: Thu, 18 Jun 2020 04:31:50 GMT
Connection: keep-alive

{"Status":"pending"}
```

Hasil enkripsi untuk EBS langsung APIs

Saat Anda memulai snapshot baru menggunakan [StartSnapshot](#), status enkripsi bergantung pada nilai yang Anda tentukan untuk Encrypted, dan, dan KmsKeyArnParentSnapshotId, dan apakah AWS akun Anda diaktifkan untuk [enkripsi](#) secara default.

Note

- Anda mungkin memerlukan izin IAM tambahan untuk menggunakan EBS langsung APIs dengan enkripsi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin untuk digunakan AWS KMS keys](#).
- Jika enkripsi Amazon EBS secara default diaktifkan di AWS akun, Anda tidak dapat membuat snapshot yang tidak terenkripsi.
- Jika enkripsi Amazon EBS secara default diaktifkan di AWS akun Anda, Anda tidak dapat memulai snapshot baru menggunakan snapshot induk yang tidak terenkripsi. Anda harus terlebih dahulu mengenkripsi snapshot induk dengan menyalinnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin snapshot Amazon EBS](#).

Topik

- [Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi](#)
- [Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi](#)
- [Hasil enkripsi: Tidak ada snapshot induk](#)

Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi

Tabel berikut menjelaskan hasil enkripsi untuk setiap kombinasi pengaturan yang memungkinkan.

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
Tidak terenkripsi	Diabaikan	Diabaikan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	Snapshot tidak terenkripsi.
		Ditentukan	Aktif	
			Nonaktif	
Tidak terenkripsi	Benar	Diabaikan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
Tidak terenkripsi	Salah	Ditentukan	Nonaktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Aktif	
			Nonaktif	
		Diabaikan	Aktif	
			Nonaktif	
			Aktif	
		Ditentukan	Aktif	
			Nonaktif	
			Aktif	

Hasil enkripsi: Snapshot induk yang tidak terenkripsi

Tabel berikut menjelaskan hasil enkripsi untuk setiap kombinasi pengaturan yang memungkinkan.

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
Dienkripsi	Diabaikan	Diabaikan	Aktif	Snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS yang sama dengan snapshot induk.
			Nonaktif	
			Aktif	
		Ditentukan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	
			Aktif	
Dienkripsi	Benar	Diabaikan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
Dienkripsi	Salah	Ditentukan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	
		Diabaikan	Aktif	
			Nonaktif	
		Ditentukan	Aktif	
			Nonaktif	

Hasil enkripsi: Tidak ada snapshot induk

Tabel berikut menjelaskan hasil enkripsi untuk setiap kombinasi pengaturan yang memungkinkan.

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
Diabaikan	Benar	Diabaikan	Aktif	Snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk akun Anda. *
			Nonaktif	
		Ditentukan	Diaktifkan	Snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS yang ditentukan untuk <code>KmsKeyArn</code>
			Nonaktif	
Diabaikan	Salah	Diabaikan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	Snapshot tidak terenkripsi.

ParentSnapshotId	Dienkripsi	KmsKeyArn	Enkripsi secara default	Hasil
		Ditentukan	Aktif	Permintaan gagal dengan <code>ValidationException</code> .
			Nonaktif	
		Diabaikan	Aktif	Snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS default untuk akun Anda. *
			Nonaktif	Snapshot tidak terenkripsi.
Diabaikan	Diabaikan	Ditentukan	Diaktifkan	Snapshot dienkripsi menggunakan kunci KMS yang ditentukan untuk <code>KmsKeyArn</code> .
			Nonaktif	

* Kunci KMS default ini bisa berupa kunci yang dikelola pelanggan atau kunci KMS AWS terkelola default untuk enkripsi Amazon EBS.

Gunakan APIs checksum langsung EBS untuk memvalidasi data snapshot

`GetSnapshotBlock` Tindakan mengembalikan data yang ada di blok snapshot, dan `PutSnapshotBlock` tindakan menambahkan data ke blok dalam snapshot. Data blok yang tidak ditransmisikan sebagai bagian dari proses penandatanganan Signature Versi 4. Oleh karena itu, checksum digunakan untuk memvalidasi integritas data sebagai berikut:

- Saat Anda menggunakan `GetSnapshotBlock` tindakan, respons menyediakan checksum yang dikodekan Base64 untuk data blok menggunakan header SHA256 X-AMZ-checksum, dan algoritma checksum menggunakan header X-AMZ-Checksum-Algorithm. Gunakan checksum yang dikembalikan untuk memvalidasi integritas data. Jika checksum yang Anda hasilkan tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Amazon EBS, Anda harus mempertimbangkan data yang tidak valid dan mencoba kembali permintaan Anda.

- Saat Anda menggunakan `PutSnapshotBlock` tindakan, permintaan Anda harus menyediakan checksum yang dikodekan Base64 untuk data blok menggunakan header `SHA256 X-AMZ-checksum`, dan algoritma checksum menggunakan header `X-AMZ-Checksum-Algorithm`. Checksum yang Anda berikan divalidasi dengan checksum yang dibuat oleh Amazon EBS untuk memvalidasi integritas data. Jika checksum tidak sesuai, permintaan gagal.
- Saat Anda menggunakan `CompleteSnapshot` tindakan, permintaan Anda secara opsional dapat menyediakan SHA256 checksum agregat yang dikodekan Base64 untuk kumpulan data lengkap yang ditambahkan ke snapshot. Berikan checksum menggunakan header `x-amz-Checksum`, algoritma checksum menggunakan header `x-amz-Checksum-Algorithm`, dan metode agregasi checksum menggunakan header `x-amz-Checksum-Aggregation-Method`. Untuk menghasilkan checksum agregat menggunakan metode agregasi linier, atur checksum untuk setiap blok tertulis dalam urutan menaik dari indeks bloknya, gabungkan mereka untuk membentuk satu string, dan kemudian buat checksum pada seluruh string menggunakan algoritma. SHA256

Checksum dalam tindakan ini merupakan bagian dari proses penandatanganan Signature Versi 4.

Pastikan idempotensi dalam permintaan API `StartSnapshot`

Idempotensi memastikan bahwa permintaan API hanya selesai satu kali. Dengan permintaan idempotensi, jika permintaan asli selesai, percobaan berikutnya mengembalikan hasil dari permintaan awal yang berhasil dan tidak memiliki efek tambahan.

API [StartSnapshot](#) mendukung idempotensi menggunakan token klien. Token klien adalah string unik yang Anda tentukan saat membuat permintaan API. Jika Anda mencoba ulang permintaan API dengan token klien yang sama dan parameter permintaan yang sama setelah berhasil diselesaikan, hasil permintaan awal akan dikembalikan. Jika Anda mencoba ulang permintaan dengan token klien yang sama, tetapi mengubah satu atau beberapa parameter permintaan, kesalahan `ConflictException` dikembalikan.

Jika Anda tidak menentukan token klien Anda sendiri, secara AWS SDKs otomatis menghasilkan token klien untuk permintaan untuk memastikan bahwa itu idempoten.

Token klien dapat berupa string yang mencakup hingga 64 karakter ASCII. Anda tidak boleh menggunakan kembali token klien yang sama untuk permintaan yang berbeda.

Untuk membuat `StartSnapshot` permintaan idempoten dengan token klien Anda sendiri menggunakan API

Tentukan parameter permintaan ClientToken.

```
POST /snapshots HTTP/1.1
Host: ebs.us-east-2.amazonaws.com
Accept-Encoding: identity
User-Agent: <User agent parameter>
X-Amz-Date: 20200618T040724Z
Authorization: <Authentication parameter>

{
  "VolumeSize": 8,
  "ParentSnapshot": snap-123EXAMPLE1234567,
  "ClientToken": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "Timeout": 60
}
```

Untuk membuat StartSnapshot permintaan idempoten dengan token klien Anda sendiri menggunakan AWS CLI

Tentukan parameter permintaan client-token.

```
$ C:\> aws ebs start-snapshot --region us-east-2 --volume-size 8 --parent-snapshot snap-123EXAMPLE1234567 --timeout 60 --client-token 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000
```

Kesalahan mencoba ulang untuk EBS langsung APIs

AWS SDKsMengimplementasikan logika coba ulang otomatis untuk permintaan yang mengembalikan respons kesalahan. Anda dapat mengonfigurasi pengaturan coba lagi untuk file. AWS SDKs Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi SDK Anda.

Anda dapat mengonfigurasi AWS CLI agar secara otomatis mencoba kembali beberapa permintaan yang gagal. Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi percobaan ulang AWS CLI, lihat [AWS CLI mencoba ulang di Panduan Pengguna](#) AWS Command Line Interface

API Kueri AWS tidak mendukung logika coba ulang untuk permintaan yang gagal. Jika Anda menggunakan permintaan HTTP atau HTTPS, Anda harus menerapkan logika coba lagi dalam aplikasi klien Anda.

Tabel berikut menunjukkan kemungkinan respons kesalahan API. Beberapa kesalahan API dapat dicoba ulang. Aplikasi klien Anda harus selalu mencoba ulang permintaan gagal yang menerima kesalahan yang dapat dicoba ulang.

Kesalahan	Kode respons	Deskripsi	Dilempar oleh	Dicoba ulang?
InternalServerException	500	Permintaan gagal karena masalah jaringan atau AWS sisi server.	Semua APIs	Ya
ThrottlingException	400	Jumlah permintaan API telah melampaui batas throttling permintaan API maksimum yang diizinkan untuk akun.	Semua APIs	Ya
RequestThrottledException	400	Jumlah permintaan API telah melampaui batas throttling permintaan API maksimum yang diizinkan untuk snapshot.	GetSnapshotBlock PutSnapshotBlock	Ya
ValidationException dengan pesan "Failed to read block data"	400	Blok data yang disediakan tidak dapat dibaca.	PutSnapshotBlock	Ya

Kesalahan	Kode respons	Deskripsi	Dilempar oleh	Dicoba ulang?
ValidationException dengan pesan lainnya	400	Sintaksis permintaan salah format, atau input tidak memenuhi batasan yang ditentukan oleh Layanan AWS.	Semua APIs	Tidak
ResourceNotFoundException	404	ID snapshot yang ditentukan tidak ada.	Semua APIs	Tidak
ConflictException	409	Token klien yang ditentukan sebelumnya digunakan dalam permintaan serupa yang memiliki parameter permintaan berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Pastikan idempotensi dalam permintaan API StartSnapshot .	StartSnapshot	Tidak

Kesalahan	Kode respons	Deskripsi	Dilempar oleh	Dicoba ulang?
AccessDeniedException	403	Anda tidak memiliki izin untuk melakukan operasi yang diminta.	Semua APIs	Tidak
ServiceQuotaExceededException	402	Permintaan gagal karena memenuhi permintaan akan melebihi satu atau lebih kuota layanan dependen untuk akun Anda.	Semua APIs	Tidak
InvalidSignatureException	403	Tanda tangan otorisasi permintaan telah kedaluwarsa. Anda dapat mencoba lagi permintaan hanya setelah menyegarkan tanda tangan otorisasi.	Semua APIs	Tidak

Optimalkan kinerja untuk EBS langsung APIs

Anda dapat menjalankan permintaan API secara bersamaan. Dengan asumsi PutSnapshotBlock latensi adalah 100 ms, maka utas dapat memproses 10 permintaan dalam satu detik. Selain itu, dengan asumsi aplikasi klien Anda menciptakan beberapa alur dan koneksi (misalnya, 100 koneksi),

dapat membuat 1000 permintaan (10 * 100) per detik secara keseluruhan. Ini akan sesuai dengan throughput sekitar 500 MB per detik.

Daftar berikut ini berisi beberapa hal yang harus dicari dalam aplikasi Anda:

- Apakah setiap utas menggunakan koneksi terpisah? Jika koneksi dibatasi pada aplikasi, maka banyak alur akan menunggu koneksi tersedia dan Anda akan melihat throughput yang lebih rendah.
- Apakah ada waktu tunggu dalam aplikasi di antara dua permintaan yang dimasukkan? Hal ini akan mengurangi throughput alur yang efektif.
- Batas bandwidth pada instans - Jika bandwidth pada instans dibagikan oleh aplikasi lain, maka dapat membatasi keluaran yang tersedia untuk permintaan PutSnapshotBlock.

Pastikan untuk mencatat beban kerja lain yang mungkin berjalan di akun untuk menghindari hambatan. Anda juga harus membangun mekanisme coba ulang ke dalam APIs alur kerja langsung EBS Anda untuk menangani pelambatan, batas waktu, dan tidak tersedianya layanan.

Tinjau kuota APIs layanan langsung EBS untuk menentukan permintaan API maksimum yang dapat Anda jalankan per detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik Akhir dan Kuota Amazon Elastic Block Store](#) dalam Referensi Umum AWS .

Titik akhir layanan untuk EBS langsung APIs

Endpoint adalah URL yang berfungsi sebagai titik masuk untuk layanan AWS web. EBS direct APIs mendukung jenis endpoint berikut:

- IPv4 titik akhir
- Titik akhir tumpukan ganda yang mendukung keduanya dan IPv4 IPv6
- Titik akhir FIPS

Saat Anda membuat permintaan, Anda dapat menentukan titik akhir dan Wilayah yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan titik akhir, IPv4 titik akhir digunakan secara default. Untuk menggunakan tipe titik akhir yang berbeda, Anda harus menentukannya dalam permintaan Anda. Untuk contoh cara melakukannya, lihat [Menentukan titik akhir](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2. Untuk daftar titik akhir untuk EBS direct APIs, lihat [Titik akhir untuk EBS langsung di](#). APIs Referensi Umum Amazon Web Services

Topik

- [IPv4 titik akhir](#)
- [Titik akhir tumpukan ganda \(IPv4 dan IPv6\)](#)
- [Titik akhir FIPS](#)
- [Menentukan titik akhir](#)

IPv4 titik akhir

IPv4 endpoint hanya mendukung IPv4 lalu lintas. IPv4 titik akhir tersedia untuk semua Wilayah.

EBS direct hanya APIs mendukung IPv4 titik akhir Regional yang dapat Anda gunakan untuk membuat permintaan. Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama endpoint menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `ebs.region.amazonaws.com`

Misalnya, untuk mengarahkan permintaan Anda ke us-east-2 IPv4 titik akhir, Anda harus menentukan `ebs.us-east-2.amazonaws.com` sebagai titik akhir. Untuk daftar titik akhir untuk EBS direct APIs, lihat [Titik akhir untuk EBS langsung di](#). APIs Referensi Umum Amazon Web Services

Harga

Anda tidak dikenakan biaya untuk data yang ditransfer langsung antara API langsung EBS dan instans Amazon EC2 menggunakan titik akhir di IPv4 Wilayah yang sama. Namun, jika ada layanan perantara, seperti AWS PrivateLink titik akhir, NAT Gateway, atau Gateway Transit VPC Amazon, Anda akan dikenakan biaya terkait.

Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)

Titik akhir dual-stack mendukung keduanya IPv4 dan lalu lintas. IPv6 Titik akhir tumpukan ganda tersedia untuk semua Wilayah.

Untuk menggunakannya IPv6, Anda harus menggunakan endpoint dual-stack. Saat Anda membuat permintaan ke titik akhir dual-stack, URL endpoint akan diselesaikan ke alamat IPv6 atau IPv4 alamat, tergantung pada protokol yang digunakan oleh jaringan dan klien Anda.

EBS direct hanya APIs mendukung titik akhir dual-stack regional, yang berarti Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama titik akhir tumpukan ganda menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `ebs.region.api.aws`

Misalnya, nama titik akhir tumpukan ganda untuk Wilayah eu-west-1 adalah `ebs.eu-west-1.api.aws`. Untuk daftar titik akhir untuk EBS direct APIs, lihat [Titik akhir untuk EBS langsung di](#). APIs Referensi Umum Amazon Web Services

Harga

Anda tidak dikenai biaya untuk data yang ditransfer langsung antara API langsung EBS dan instans Amazon EC2 menggunakan titik akhir tumpukan ganda di Wilayah yang sama. Namun, jika ada layanan perantara, seperti AWS PrivateLink titik akhir, NAT Gateway, atau Gateway Transit VPC Amazon, Anda akan dikenakan biaya terkait.

Titik akhir FIPS

EBS direct APIs menyediakan titik akhir yang divalidasi FIPS IPv4 dan dual-stack (IPv4 dan IPv6) untuk Wilayah berikut:

- `us-east-1` — AS Timur (Virginia Utara)
- `us-east-2` — AS Timur (Ohio)
- `us-west-1` — AS Barat (California Utara)
- `us-west-2` — AS Barat (Oregon)
- `ca-central-1` – Kanada (Pusat)
- `ca-west-1`— Kanada Barat (Calgary)

IPv4 Titik akhir FIPS menggunakan konvensi penamaan berikut: `ebs-fips.region.amazonaws.com` Misalnya, IPv4 titik akhir FIPS untuk `us-east-1` adalah `ebs-fips.us-east-1.amazonaws.com`

Titik akhir tumpukan ganda FOPS menggunakan konvensi penamaan berikut: `ebs-fips.region.api.aws`. Misalnya, titik akhir tumpukan ganda FIPS untuk `us-east-1` adalah `ebs-fips.us-east-1.api.aws`.

Untuk informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS, lihat [Titik akhir FIPS](#) di Referensi Umum Amazon Web Services.

Menentukan titik akhir

Bagian ini memberikan beberapa contoh cara menentukan titik akhir saat membuat permintaan.

AWS CLI

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk Wilayah `us-east-2` menggunakan AWS CLI.

- Tumpukan ganda

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws ebs list-snapshot-blocks --snapshot-id snap-0987654321 --starting-block-index 1000 --endpoint-url https://ebs.us-east-2.amazonaws.com
```

AWS SDK for Java 2.x

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk Wilayah `us-east-2` menggunakan AWS SDK for Java 2.x.

- Tumpukan ganda

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new
    AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.api.aws", "us-east-2");
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(config)
    .build();
```

- IPv4

```
AwsClientBuilder.EndpointConfiguration config = new
    AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com",
        "us-east-2");
AmazonEBS ebs = AmazonEBSClientBuilder.standard()
    .withEndpointConfiguration(config)
    .build();
```

AWS SDK for Go

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk Wilayah `us-east-2` menggunakan AWS SDK untuk Go.

- Tumpukan ganda

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.api.aws")
})
```

- IPv4

```
sess := session.Must(session.NewSession())
svc := ebs.New(sess, &aws.Config{
    Region: aws.String(endpoints.UsEast2RegionID),
    Endpoint: aws.String("https://ebs.us-east-2.amazonaws.com")
})
```

AWS Contoh kode SDK untuk EBS langsung APIs

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan EBS langsung APIs dengan kit pengembangan AWS perangkat lunak (SDK).

Tindakan

- [Gunakan StartSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan PutSnapshotBlock dengan AWS SDK atau CLI](#)
- [Gunakan CompleteSnapshot dengan AWS SDK atau CLI](#)

Gunakan **StartSnapshot** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `StartSnapshot`.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn start(client: &Client, description: &str) -> Result<String, Error> {  
    let snapshot = client  
        .start_snapshot()  
        .description(description)  
        .encrypted(false)  
        .volume_size(1)  
        .send()  
        .await?;  
  
    Ok(snapshot.snapshot_id.unwrap())  
}
```

- Untuk detail API, lihat [StartSnapshot](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Gunakan **PutSnapshotBlock** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `PutSnapshotBlock`.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn add_block(
    client: &Client,
    id: &str,
    idx: usize,
    block: Vec<u8>,
    checksum: &str,
) -> Result<(), Error> {
    client
        .put_snapshot_block()
        .snapshot_id(id)
        .block_index(idx as i32)
        .block_data(ByteStream::from(block))
        .checksum(checksum)
        .checksum_algorithm(ChecksumAlgorithm::ChecksumAlgorithmSha256)
        .data_length(EBS_BLOCK_SIZE as i32)
        .send()
        .await?;

    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [PutSnapshotBlock](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Gunakan **CompleteSnapshot** dengan AWS SDK atau CLI

Contoh kode berikut menunjukkan cara menggunakan `CompleteSnapshot`.

Rust

SDK for Rust

Note

Ada lebih banyak tentang GitHub. Temukan contoh lengkapnya dan pelajari cara mengatur dan menjalankannya di [Repositori Contoh Kode AWS](#).

```
async fn finish(client: &Client, id: &str) -> Result<(), Error> {
    client
        .complete_snapshot()
        .changed_blocks_count(2)
        .snapshot_id(id)
        .send()
        .await?;

    println!("Snapshot ID {}", id);
    println!("The state is 'completed' when all of the modified blocks have been
transferred to Amazon S3.");
    println!("Use the get-snapshot-state code example to get the state of the
snapshot.");

    Ok(())
}
```

- Untuk detail API, lihat [CompleteSnapshot](#) referensi AWS SDK for Rust API.

Buat koneksi pribadi antara VPC dan EBS langsung APIs

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan EBS langsung APIs dengan membuat antarmuka VPC endpoint, yang didukung oleh [AWS PrivateLink](#). Anda dapat mengakses EBS langsung APIs seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi. AWS Direct Connect Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi langsung dengan EBS. APIs

Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir antarmuka.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses Layanan AWS melalui AWS PrivateLink](#) di AWS PrivateLink Panduan.

Pertimbangan untuk titik akhir APIs VPC langsung EBS

Sebelum Anda menyiapkan titik akhir VPC antarmuka untuk EBS direct APIs, tinjau [Pertimbangan](#) dalam Panduan.AWS PrivateLink

Secara default, akses penuh ke EBS langsung APIs diizinkan melalui titik akhir. Anda dapat mengontrol akses ke titik akhir antarmuka menggunakan kebijakan titik akhir VPC. Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC Anda yang mengontrol akses ke EBS langsung. APIs Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Kepala sekolah yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang bisa dilakukan.
- Sumber daya di mana tindakan dapat dilakukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan Akses ke Layanan dengan Titik Akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna VPC Amazon.

Berikut ini adalah contoh kebijakan endpoint untuk EBS direct. APIs Saat dilampirkan ke titik akhir, kebijakan ini memberikan akses ke semua APIs tindakan langsung EBS pada semua sumber daya, kecuali snapshot yang ditandai dengan kunci dan nilai. Environment Test

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ebs:*",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Environment": "Test"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ebs:*",
```

```

        "Principal": "*",
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Buat titik akhir VPC antarmuka untuk EBS langsung APIs

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk EBS langsung menggunakan konsol VPC Amazon APIs atau (). AWS Command Line Interface AWS CLI Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir VPC](#) di Panduan Pengguna AWS PrivateLink .

Buat titik akhir VPC untuk EBS langsung APIs menggunakan salah satu nama layanan berikut:

- `com.amazonaws.region.ebs`
- `com.amazonaws.region.ebs-fips`— Untuk membuat antarmuka VPC endpoint yang sesuai dengan Federal Information Processing Standard (FIPS) Publikasi 140-2 standar pemerintah AS.

Note

Titik akhir VPC antarmuka yang sesuai dengan FIPS dapat dibuat untuk Wilayah `us-east-1` berikut: `us-east-2` `us-west-1` `us-west-2` `ca-central-1` `ca-west-1`. Antarmuka yang sesuai dengan FIPS Titik akhir VPC mendukung keduanya dan lalu lintas. IPv4 IPv6

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke EBS langsung APIs menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `ebs.us-east-1.amazonaws.com`

Log APIs panggilan langsung EBS menggunakan AWS CloudTrail

EBS direct APIs terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan. CloudTrail menangkap panggilan yang dilakukan ke EBS langsung APIs sebagai acara. Panggilan yang diambil termasuk panggilan dari Konsol Manajemen AWS dan panggilan kode ke EBS langsung APIs. Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke EBS langsung APIs, alamat IP dari mana permintaan dibuat, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang entitas yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan tersebut dibuat oleh Layanan AWS lain.

CloudTrail aktif di Anda Akun AWS ketika Anda membuat akun dan Anda secara otomatis memiliki akses ke riwayat CloudTrail Acara. Riwayat CloudTrail Acara menyediakan catatan yang dapat dilihat, dapat dicari, dapat diunduh, dan tidak dapat diubah dari 90 hari terakhir dari peristiwa manajemen yang direkam dalam file. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail Acara](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna. Tidak ada CloudTrail biaya untuk melihat riwayat Acara.

Untuk catatan acara yang sedang berlangsung dalam 90 hari Akun AWS terakhir Anda, buat jejak atau penyimpanan data acara [CloudTrailDanau](#).

CloudTrail jalan setapak

Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket Amazon S3. Semua jalur yang dibuat menggunakan Konsol Manajemen AWS Multi-region. Anda dapat membuat jalur Single-region atau Multi-region dengan menggunakan. AWS CLI Membuat jejak Multi-wilayah disarankan karena Anda menangkap aktivitas Wilayah AWS di semua akun Anda. Jika Anda membuat jejak wilayah Tunggal, Anda hanya dapat melihat peristiwa yang dicatat di jejak. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya tentang jejak, lihat [Membuat jejak untuk Anda Akun AWS](#) dan [Membuat jejak untuk organisasi](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Anda dapat mengirimkan satu salinan acara manajemen yang sedang berlangsung ke bucket Amazon S3 Anda tanpa biaya CloudTrail dengan membuat jejak, namun, ada biaya penyimpanan Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#). Untuk informasi tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon S3](#).

CloudTrail Penyimpanan data acara danau

CloudTrail Lake memungkinkan Anda menjalankan kueri berbasis SQL pada acara Anda. CloudTrail [Lake mengonversi peristiwa yang ada dalam format JSON berbasis baris ke](#)

[format Apache ORC](#). ORC adalah format penyimpanan kolombar yang dioptimalkan untuk pengambilan data dengan cepat. Peristiwa digabungkan ke dalam penyimpanan data peristiwa, yang merupakan kumpulan peristiwa yang tidak dapat diubah berdasarkan kriteria yang Anda pilih dengan menerapkan pemilih acara [tingkat lanjut](#). Penyeleksi yang Anda terapkan ke penyimpanan data acara mengontrol peristiwa mana yang bertahan dan tersedia untuk Anda kueri. Untuk informasi lebih lanjut tentang CloudTrail Danau, lihat [Bekerja dengan AWS CloudTrail Danau](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

CloudTrail Penyimpanan data acara danau dan kueri menimbulkan biaya. Saat Anda membuat penyimpanan data acara, Anda memilih [opsi harga](#) yang ingin Anda gunakan untuk penyimpanan data acara. Opsi penetapan harga menentukan biaya untuk menelan dan menyimpan peristiwa, dan periode retensi default dan maksimum untuk penyimpanan data acara. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Peristiwa APIs data langsung EBS di CloudTrail

[Peristiwa data](#) memberikan informasi tentang operasi sumber daya yang dilakukan pada atau di sumber daya. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang data. Peristiwa data sering kali merupakan aktivitas bervolume tinggi. Secara default, CloudTrail tidak mencatat peristiwa data. Riwayat CloudTrail peristiwa tidak merekam peristiwa data.

Biaya tambahan berlaku untuk peristiwa data. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail harga, lihat [AWS CloudTrail Harga](#).

Anda dapat mencatat peristiwa data untuk jenis APIs sumber daya langsung EBS menggunakan CloudTrail konsol, AWS CLI, atau operasi CloudTrail API. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mencatat peristiwa data, lihat [Mencatat peristiwa data dengan Konsol Manajemen AWS](#) dan [Logging peristiwa data dengan AWS Command Line Interface](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Anda dapat mencatat APIs operasi langsung EBS berikut sebagai peristiwa data.

- [ListSnapshotBlocks](#)
- [ListChangedBlocks](#)
- [GetSnapshotBlock](#)
- [PutSnapshotBlock](#)

Note

Jika Anda melakukan tindakan pada snapshot yang dibagikan dengan Anda, peristiwa data tidak dikirim ke AWS akun yang memiliki snapshot tersebut.

Acara APIs manajemen langsung EBS di CloudTrail

[Acara manajemen](#) memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di Anda Akun AWS. Ini juga dikenal sebagai operasi bidang kontrol. Secara default, CloudTrail mencatat peristiwa manajemen.

APIs Layanan langsung EBS mencatat operasi bidang kontrol berikut ke CloudTrail sebagai peristiwa manajemen.

- [StartSnapshot](#)
- [CompleteSnapshot](#)

Contoh APIs acara langsung EBS

Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang operasi API yang diminta, tanggal dan waktu operasi, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, sehingga peristiwa tidak muncul dalam urutan tertentu.

Berikut ini adalah contoh CloudTrail peristiwa untuk EBS langsung APIs.

StartSnapshot

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
```

```

"eventTime": "2020-07-03T23:27:26Z",
"eventSource": "ebs.amazonaws.com",
"eventName": "StartSnapshot",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
"requestParameters": {
  "volumeSize": 8,
  "clientToken": "token",
  "encrypted": true
},
"responseElements": {
  "snapshotId": "snap-123456789012",
  "ownerId": "123456789012",
  "status": "pending",
  "startTime": "Jul 3, 2020 11:27:26 PM",
  "volumeSize": 8,
  "blockSize": 524288,
  "kmsKeyArn": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
"eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

CompleteSnapshot

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2020-07-03T23:28:24Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteSnapshot",
  "awsRegion": "eu-west-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",

```

```

"userAgent": "PostmanRuntime/7.25.0",
"requestParameters": {
  "snapshotId": "snap-123456789012",
  "changedBlocksCount": 5
},
"responseElements": {
  "status": "completed"
},
"requestID": "be112233-1ba5-4ae0-8e2b-1c302EXAMPLE",
"eventID": "6e12345-2a4e-417c-aa78-7594fEXAMPLE",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
}

```

ListSnapshotBlocks

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-03T00:32:46Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "ListSnapshotBlocks",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {
    "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
    "maxResults": 100,
    "startingBlockIndex": 0
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "example6-0e12-4aa9-b923-1555eexample",
  "eventID": "example4-218b-4f69-a9e0-2357dexample",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {

```

```

        "accountId": "123456789012",
        "type": "AWS::EC2::Snapshot",
        "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
    }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
    "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

ListChangedBlocks

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-02T21:11:46Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "ListChangedBlocks",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
    "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
    "requestParameters": {
        "firstSnapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "secondSnapshotId": "snap-9876543210abcdef0",
        "maxResults": 100,
        "startingBlockIndex": 0
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "example0-f4cb-4d64-8d84-72e1bexample",
    "eventID": "example3-fac4-4a78-8ebb-3e9d3example",
}

```



```

"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::EC2::Snapshot",
    "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
  },
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::EC2::Snapshot",
    "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-9876543210abcdef0"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
  "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

GetSnapshotBlock

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "user"
  },
  "eventTime": "2021-06-02T20:43:05Z",
  "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
  "eventName": "GetSnapshotBlock",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "111.111.111.111",
  "userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
  "requestParameters": {

```

```

        "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
        "blockIndex": 1,
        "blockToken": "EXAMPLEiL5E3pMPFpaDWjExM2/mnSKh1mQfcbjwe2mM7EwhrgCdPAEXAMPLE"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "examplea-6eca-4964-abfd-fd9f0example",
    "eventID": "example6-4048-4365-a275-42e94example",
    "readOnly": true,
    "resources": [
        {
            "accountId": "123456789012",
            "type": "AWS::EC2::Snapshot",
            "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
        }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
        "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
    }
}

```

PutSnapshotBlock

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAT4HPB2A03JEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/user",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "user"
    },
    "eventTime": "2021-06-02T21:09:17Z",
    "eventSource": "ebs.amazonaws.com",
    "eventName": "PutSnapshotBlock",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "111.111.111.111",

```

```

"userAgent": "PostmanRuntime/7.28.0",
"requestParameters": {
  "snapshotId": "snap-abcdef01234567890",
  "blockIndex": 1,
  "dataLength": 524288,
  "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgb0Q4TbzPurnsfVexample",
  "checksumAlgorithm": "SHA256"
},
"responseElements": {
  "checksum": "exampleodSGvFSb1e3kxWUgb0Q4TbzPurnsfVexample",
  "checksumAlgorithm": "SHA256"
},
"requestID": "example3-d5e0-4167-8ee8-50845example",
"eventID": "example8-4d9a-4aad-b71d-bb31fexample",
"readOnly": false,
"resources": [
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::EC2::Snapshot",
    "ARN": "arn:aws:ec2:us-west-2::snapshot/snap-abcdef01234567890"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Data",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-SHA",
  "clientProvidedHostHeader": "ebs.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

Untuk informasi tentang konten CloudTrail rekaman, lihat [konten CloudTrail rekaman](#) di Panduan AWS CloudTrail Pengguna.

Pertanyaan yang sering diajukan untuk EBS direct APIs

Dapatkah snapshot diakses menggunakan EBS langsung APIs jika memiliki status tertunda?

Tidak. Snapshot hanya dapat diakses jika memiliki status selesai.

Apakah indeks blok yang dikembalikan oleh EBS langsung APIs dalam urutan numerik?

Ya. Indeks blok yang dikembalikan bersifat unik, dan dalam urutan numerik.

Dapatkah saya mengirimkan permintaan dengan nilai MaxResults parameter di bawah 100?

Tidak. Nilai MaxResult parameter minimum yang dapat Anda gunakan adalah 100. Jika Anda mengirimkan permintaan dengan nilai MaxResult parameter di bawah 100, dan ada lebih dari 100 blok dalam snapshot, maka API akan mengembalikan setidaknya 100 hasil.

Dapatkah saya menjalankan permintaan API secara bersamaan?

Anda dapat menjalankan permintaan API secara bersamaan. Pastikan untuk mencatat beban kerja lain yang mungkin berjalan di akun untuk menghindari hambatan. Anda juga harus membangun mekanisme coba ulang ke dalam APIs alur kerja langsung EBS Anda untuk menangani pelambatan, batas waktu, dan tidak tersedianya layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Optimalkan kinerja untuk EBS langsung APIs](#).

Tinjau kuota APIs layanan langsung EBS untuk menentukan permintaan API yang dapat Anda jalankan per detik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Titik Akhir dan Kuota Amazon Elastic Block Store](#) dalam Referensi Umum AWS .

Saat menjalankan ListChangedBlocks aksi, apakah mungkin untuk mendapatkan respons kosong meskipun ada blok di snapshot?

Ya. Jika blok yang diubah berjumlah sedikit di snapshot, respons mungkin kosong tetapi API akan mengembalikan nilai token halaman berikutnya. Gunakan nilai token halaman berikutnya untuk melanjutkan ke halaman hasil berikutnya. Anda dapat mengonfirmasi bahwa Anda telah mencapai halaman terakhir hasil ketika API mengembalikan nilai token halaman berikutnya dari nol.

Jika NextToken parameter ditentukan bersama dengan StartingBlockIndex parameter, mana dari keduanya yang digunakan?

Yang NextToken digunakan, dan StartingBlockIndex diabaikan.

Berapa lama token blok dan token berikutnya berlaku?

Token blok berlaku selama tujuh hari, dan token berikutnya berlaku selama 60 menit.

Apakah snapshot terenkripsi didukung?

Ya. Snapshot terenkripsi dapat diakses menggunakan EBS langsung APIs

Untuk mengakses snapshot terenkripsi, pengguna harus memiliki akses ke kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi snapshot, dan tindakan dekripsi. AWS KMS Lihat [Kontrol akses ke](#)

[EBS langsung APIs menggunakan IAM](#) bagian sebelumnya dalam panduan ini untuk AWS KMS kebijakan yang akan ditetapkan kepada pengguna.

Apakah snapshot publik didukung?

Snapshot publik tidak didukung.

Apakah snapshot lokal Amazon EBS didukung? AWS Outposts

Snapshot lokal Amazon EBS aktif tidak AWS Outposts didukung.

Apakah blok snapshot daftar mengembalikan semua indeks blok dan token blok dalam snapshot, atau hanya yang memiliki data yang ditulis ke dalamnya?

Blok tersebut hanya mengembalikan indeks dan token blok yang memiliki data yang ditulis kepadanya.

Bisakah saya mendapatkan riwayat panggilan API yang dilakukan oleh EBS langsung APIs di akun saya untuk tujuan analisis keamanan dan pemecahan masalah operasional?

Ya. Untuk menerima riwayat panggilan APIs API langsung EBS yang dilakukan di akun Anda, aktifkan. AWS CloudTrail Konsol Manajemen AWS Lihat informasi yang lebih lengkap di [Log APIs panggilan langsung EBS menggunakan AWS CloudTrail](#).

Pulihkan volume EBS yang dihapus, snapshot EBS, dan didukung EBS dengan Recycle AMIs Bin

Recycle Bin adalah fitur pemulihan data yang memungkinkan Anda memulihkan volume EBS yang terhapus secara tidak sengaja, snapshot EBS, dan EBS yang didukung. AMIs Saat menggunakan Keranjang Sampah, jika sumber daya Anda dihapus, sumber daya tersebut dipertahankan di Keranjang Sampah untuk jangka waktu yang Anda tentukan sebelum dihapus secara permanen.

Anda dapat memulihkan sumber daya dari Keranjang Sampah kapan saja sebelum periode retensi berakhir. Setelah memulihkan sumber daya dari Keranjang Sampah, sumber daya tersebut akan dihapus dari Keranjang Sampah dan Anda dapat menggunakannya dengan cara yang sama seperti menggunakan sumber daya lain dari tipe tersebut di akun Anda. Jika periode retensi berakhir dan sumber daya tidak dipulihkan, sumber daya tersebut akan dihapus secara permanen dari Keranjang Sampah dan tidak lagi tersedia untuk pemulihan.

Menggunakan Keranjang Sampah membantu memastikan kelangsungan bisnis dengan melindungi data penting bisnis Anda dari penghapusan yang tidak disengaja.

Recycle Bin dinilai sebagai kemampuan layanan Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Setiap [AWS layanan dalam Lingkup oleh Program Kepatuhan](#) (FedRAMP, HIPAA BAA, SOC, dll) yang mencantumkan Amazon EBS juga akan berlaku untuk Recycle Bin.

Topik

- [Sumber daya yang didukung](#)
- [Bagaimana cara kerja Recycle Bin?](#)
- [Pertimbangan untuk Recycle Bin](#)
- [Kuota](#)
- [Layanan-layanan terkait](#)
- [Harga](#)
- [Kontrol akses ke Recycle Bin dengan IAM](#)
- [Buat aturan retensi Recycle Bin](#)
- [Memperbarui aturan retensi Recycle Bin yang ada](#)
- [Kunci aturan retensi Recycle Bin untuk mencegahnya diperbarui atau dihapus](#)
- [Buka kunci aturan retensi Recycle Bin untuk memungkinkannya diperbarui atau dihapus](#)

- [Menandai aturan retensi Recycle Bin](#)
- [Menghapus aturan retensi Recycle Bin untuk menghentikannya mempertahankan sumber daya](#)
- [Pulihkan snapshot yang dihapus dari Recycle Bin](#)
- [Memulihkan volume yang dihapus dari Recycle Bin](#)
- [Pulihkan dihapus AMLs dari Recycle Bin](#)
- [Pantau Recycle Bin menggunakan Amazon EventBridge](#)
- [Monitor Recycle Bin menggunakan AWS CloudTrail](#)
- [Titik akhir layanan untuk Recycle Bin](#)
- [Buat koneksi pribadi antara VPC dan Recycle Bin](#)

Sumber daya yang didukung

Keranjang Sampah mendukung tipe sumber daya berikut:

- Volume Amazon EBS
- Snapshot Amazon EBS

Important

Aturan retensi Keranjang Sampah juga berlaku untuk snapshot yang diarsipkan pada tingkat penyimpanan arsip. Jika Anda menghapus snapshot yang diarsipkan yang cocok dengan aturan retensi, snapshot tersebut akan dipertahankan di Keranjang Sampah untuk periode yang ditentukan dalam aturan retensi. Snapshot yang diarsipkan dikenai biaya dengan tarif untuk snapshot yang diarsipkan saat berada di Keranjang Sampah.

- Gambar Mesin Amazon yang Didukung Amazon EBS () AMLs

Note

Aturan retensi juga berlaku untuk dinonaktifkan AMLs.

Bagaimana cara kerja Recycle Bin?

Untuk mengaktifkan dan menggunakan Recycle Bin, Anda harus membuat aturan retensi di AWS Wilayah tempat Anda ingin melindungi sumber daya Anda. Aturan retensi menentukan hal berikut:

- Jenis sumber daya yang ingin Anda lindungi (volume, snapshot, atau AMIs).
- Jenis aturan retensi:
 - Aturan retensi tingkat tag — Aturan retensi ini menggunakan tag sumber daya untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan dilindungi. Untuk setiap aturan retensi, Anda menentukan satu atau beberapa pasangan kunci dan nilai tanda. Sumber daya (dari jenis yang ditentukan) yang memiliki setidaknya satu dari kunci tag dan pasangan nilai ini secara otomatis disimpan di Recycle Bin setelah penghapusan. Gunakan jenis aturan retensi ini untuk melindungi sumber daya tertentu di akun Anda berdasarkan tag mereka.
 - Aturan retensi tingkat wilayah — Aturan retensi ini, secara default, berlaku untuk semua sumber daya (dari jenis yang ditentukan) di Wilayah, meskipun sumber daya tidak diberi tag. Namun, Anda dapat menentukan tag pengecualian untuk mengecualikan sumber daya yang memiliki tag tertentu. Gunakan jenis aturan retensi ini untuk melindungi semua sumber daya dari jenis tertentu di Wilayah.
- Periode retensi untuk mempertahankan sumber daya setelah dihapus. Setelah periode ini berakhir, sumber daya dihapus secara permanen dari Recycle Bin. Periode retensi yang didukung adalah:
 - Volume EBS: 1 - 7 hari
 - Snapshot EBS dan didukung EBS AMIs: 1 - 365 hari

Sementara sumber daya berada di Keranjang Sampah, Anda memiliki kemampuan untuk mengembalikan sumber daya tersebut agar dapat digunakan kapan saja. Sumber daya tetap berada di Keranjang Sampah sampai salah satu hal berikut terjadi:

- Anda mengembalikannya secara manual untuk digunakan. Saat Anda memulihkan sumber daya dari Keranjang Sampah, sumber daya tersebut dihapus dari Keranjang Sampah dan segera tersedia untuk digunakan. Anda dapat menggunakan sumber daya yang dipulihkan dengan cara yang sama seperti sumber daya lain dari tipe tersebut pada akun
- Periode retensi berakhir. Jika periode retensi berakhir dan sumber daya belum dipulihkan dari Keranjang Sampah, sumber daya tersebut dihapus secara permanen dari Keranjang Sampah serta tidak dapat lagi dilihat atau dipulihkan.

Pertimbangan untuk Recycle Bin

Pertimbangan berikut berlaku saat bekerja dengan Keranjang Sampah dan aturan retensi.

Pertimbangan umum

- Sumber daya yang dihapus dipindahkan ke Recycle Bin hanya jika cocok dengan aturan retensi yang ada. Jika Anda menghapus sumber daya yang tidak cocok dengan aturan retensi, atau jika Anda tidak memiliki aturan retensi pada saat itu, sumber daya tersebut akan dihapus secara permanen; itu tidak dipindahkan ke Recycle Bin.
-  **Important**

Aturan retensi mengikuti model konsistensi akhir untuk aturan retensi pertama yang dibuat per jenis sumber daya, per Wilayah di akun Anda. Saat Anda membuat aturan retensi pertama untuk jenis sumber daya di Wilayah, aturan itu mungkin tidak aktif dan segera mulai mempertahankan sumber daya. Namun, aturan retensi berikutnya yang Anda buat untuk jenis sumber daya yang sama di Wilayah yang sama akan menjadi aktif dan segera mulai mempertahankan sumber daya.
- Jika sumber daya cocok dengan lebih dari satu aturan retensi setelah penghapusan, aturan retensi dengan periode retensi terpanjang akan diutamakan.
- Anda tidak dapat menghapus sumber daya secara manual dari Keranjang Sampah. Sumber daya akan dihapus secara otomatis saat periode retensi berakhir.
- Saat sumber daya ada di Keranjang Sampah, Anda hanya dapat melihatnya, memulihkannya, atau memodifikasi tandanya. Untuk menggunakan sumber daya dengan cara lain, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu.
- Jika ada Layanan AWS, seperti AWS Backup atau Amazon Data Lifecycle Manager, menghapus sumber daya yang cocok dengan aturan retensi, sumber daya tersebut secara otomatis disimpan oleh Recycle Bin. Jika diperlukan, Anda dapat mencegah sumber daya ini masuk ke Recycle Bin setelah dihapus dengan menandai sumber daya tersebut dan kemudian menambahkan tag tersebut sebagai tag pengecualian ke aturan retensi Anda.
- Ketika sumber daya dikirim ke Keranjang Sampah, tanda yang dihasilkan oleh sistem berikut ditetapkan ke sumber daya:
 - Kunci tanda — `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
 - Nilai tanda — `true`

Anda tidak dapat mengedit atau menghapus tanda ini secara manual. Ketika sumber daya dipulihkan dari Keranjang Sampah, tanda secara otomatis dihapus.

Pertimbangan untuk volume

- Volume yang dihapus karena penghentian instance atau penggantian volume root dilindungi oleh Recycle Bin.
- Volume yang gagal dibuat tidak dilindungi oleh Recycle Bin saat dihapus.
- Volume peluncuran instans yang gagal tidak dilindungi oleh Recycle Bin saat dihapus.
- Volume instans terkelola tidak dilindungi oleh Recycle Bin saat dihapus.
- Pembuatan atau modifikasi volume yang sedang berlangsung tidak akan dijeda saat volume masuk ke Recycle Bin. Ini berarti Anda masih ditagih sesuai jika volume dibuat dengan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume.
- Volume di Recycle Bin dihitung terhadap kuota Anda dengan cara yang sama seperti volume biasa.
- Volume di Recycle Bin tidak ditagih setelah waktu keluar Recycle Bin telah berlalu. Anda tidak dapat mengembalikan volume ini tetapi Anda dapat menemukannya jika belum dihapus.
- `deleteVolume` akan dikirim hanya setelah volume dihapus dari Recycle Bin. Peristiwa ini tidak dipancarkan saat volume masuk Recycle Bin.

Pertimbangan untuk snapshot

-  **Important**
Jika Anda memiliki aturan retensi untuk AMIs dan untuk snapshot terkait, buat periode retensi untuk snapshot sama atau lebih lama dari periode retensi untuk AMIs. Hal ini memastikan bahwa Keranjang Sampah tidak menghapus snapshot yang terkait dengan AMI sebelum menghapus AMI itu sendiri, karena ini akan membuat AMI tidak dapat dipulihkan.
- Jika snapshot diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat saat dihapus, pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan secara otomatis segera setelah snapshot dikirim ke Keranjang Sampah.
- Jika Anda memulihkan snapshot sebelum pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan untuk snapshot tersebut, snapshot tersebut tetap diaktifkan.

- Jika Anda mengembalikan snapshot, setelah pemulihan snapshot cepat dinonaktifkan, snapshot tersebut tetap dinonaktifkan. Jika perlu, Anda harus mengaktifkan kembali pemulihan snapshot cepat secara manual.
- Jika snapshot dibagikan saat dihapus, snapshot tersebut secara otomatis tidak dibagikan saat dikirim ke Keranjang Sampah. Jika Anda memulihkan snapshot, semua izin berbagi sebelumnya secara otomatis dipulihkan.
- Jika snapshot yang dibuat oleh AWS layanan lain, seperti AWS Backup dikirim ke Recycle Bin dan Anda kemudian mengembalikan snapshot itu dari Recycle Bin, itu tidak lagi dikelola oleh AWS layanan yang membuatnya. Anda harus menghapus snapshot secara manual jika tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan untuk AMIs

- Hanya Amazon yang didukung EBS yang AMIs didukung.

Important

Jika Anda memiliki aturan retensi untuk AMIs dan untuk snapshot terkait, buat periode retensi untuk snapshot sama atau lebih lama dari periode retensi untuk AMIs. Hal ini memastikan bahwa Keranjang Sampah tidak menghapus snapshot yang terkait dengan AMI sebelum menghapus AMI itu sendiri, karena ini akan membuat AMI tidak dapat dipulihkan.

- Jika AMI dibagikan saat dihapus, AMI tersebut secara otomatis tidak dibagikan saat dikirim ke Keranjang Sampah. Jika Anda memulihkan AMI, semua izin berbagi sebelumnya akan dipulihkan secara otomatis.
- Sebelum dapat memulihkan AMI dari Keranjang Sampah, Anda harus terlebih dahulu memulihkan semua snapshot yang terkait dari Keranjang Sampah dan memastikan bahwa snapshot tersebut berada dalam status `available`.
- Jika snapshot yang terkait dengan AMI dihapus dari Keranjang Sampah, AMI tersebut tidak lagi dapat dipulihkan. AMI akan dihapus saat periode retensi berakhir.
- Jika AMI yang dibuat oleh AWS layanan lain, seperti AWS Backup, dikirim ke Recycle Bin dan Anda kemudian mengembalikan AMI itu dari Recycle Bin, itu tidak lagi dikelola oleh AWS layanan yang membuatnya. Anda harus menghapus AMI secara manual jika tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan untuk kebijakan snapshot Amazon Data Lifecycle Manager

- Jika Amazon Data Lifecycle Manager menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi, snapshot tersebut secara otomatis dipertahankan oleh Keranjang Sampah.
- Jika Amazon Data Lifecycle Manager menghapus snapshot dan mengirimkannya ke Keranjang Sampah saat ambang batas retensi kebijakan tercapai, serta Anda memulihkan snapshot tersebut dari Keranjang Sampah secara manual, Anda harus menghapus snapshot tersebut secara manual saat tidak lagi diperlukan. Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi mengelola snapshot.
- Jika Anda menghapus snapshot yang dibuat oleh kebijakan secara manual, dan snapshot tersebut ada di Keranjang Sampah saat ambang penyimpanan kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan menghapus snapshot tersebut. Amazon Data Lifecycle Manager tidak mengelola snapshot saat disimpan di Keranjang Sampah.

Jika snapshot dipulihkan dari Keranjang Sampah sebelum ambang retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager akan menghapus snapshot tersebut saat ambang retensi kebijakan tercapai.

Jika snapshot dipulihkan dari Keranjang Sampah setelah ambang batas retensi kebijakan tercapai, Amazon Data Lifecycle Manager tidak akan lagi menghapus snapshot tersebut. Anda harus menghapus snapshot secara manual saat tidak lagi diperlukan.

Pertimbangan untuk Backup AWS

- Jika AWS Backup menghapus snapshot yang cocok dengan aturan retensi, snapshot tersebut secara otomatis disimpan oleh Recycle Bin.

Pertimbangan untuk snapshot yang diarsipkan

- Aturan retensi Keranjang Sampah juga berlaku untuk snapshot yang diarsipkan pada tingkat penyimpanan arsip. Jika Anda menghapus snapshot yang diarsipkan yang cocok dengan aturan retensi, snapshot tersebut akan dipertahankan di Keranjang Sampah untuk periode yang ditentukan dalam aturan retensi.

Snapshot yang diarsipkan dikenai biaya dengan tarif untuk snapshot yang diarsipkan saat berada di Keranjang Sampah.

Jika aturan retensi menghapus snapshot yang diarsipkan dari Keranjang Sampah sebelum periode arsip minimum 90 hari, Anda akan dikenai biaya untuk hari yang tersisa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga dan penagihan snapshot yang diarsipkan](#).

Untuk menggunakan snapshot yang diarsipkan yang berada di Keranjang Sampah, Anda harus terlebih dahulu mengembalikan snapshot dari Keranjang Sampah dan kemudian memulihkannya dari tingkat arsip ke tingkat standar.

Kuota

Kuota berikut berlaku untuk Keranjang Sampah.

Kuota	Kuota default			
Aturan penyimpanan per Wilayah	250			
Pasangan kunci dan nilai tanda per aturan retensi	50			

Layanan-layanan terkait

Keranjang Sampah bekerja dengan layanan berikut:

- AWS CloudTrail — Memungkinkan Anda merekam peristiwa yang terjadi di Keranjang Sampah. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Monitor Recycle Bin menggunakan AWS CloudTrail](#).

Harga

Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [harga Amazon EBS](#).

- Volume Amazon EBS — Volume di Recycle Bin ditagih dengan tarif yang sama dengan volume reguler di akun Anda.
- Snapshot Amazon EBS — Snapshot di Recycle Bin ditagih dengan tarif yang sama dengan snapshot biasa di akun Anda.
- Didukung EBS AMLs — AMLs di Recycle Bin tidak dikenakan biaya tambahan.

Note

Beberapa sumber daya mungkin masih muncul di konsol Recycle Bin atau di output API AWS CLI dan untuk waktu yang singkat setelah periode retensi mereka kedaluwarsa dan telah dihapus secara permanen. Anda tidak dikenai biaya untuk sumber daya ini. Penagihan berhenti segera setelah periode retensi berakhir.

Anda dapat menggunakan tag alokasi biaya AWS yang dihasilkan berikut untuk tujuan pelacakan biaya dan alokasi saat menggunakan. AWS Manajemen Penagihan dan Biaya

- Kunci: `aws:recycle-bin:resource-in-bin`
- Nilai: `true`

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tanda alokasi biaya yang Dibuat AWS](#) di Panduan Pengguna AWS Manajemen Penagihan dan Biaya .

Kontrol akses ke Recycle Bin dengan IAM

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk menggunakan Keranjang Sampah, aturan retensi, atau sumber daya yang ada di Keranjang Sampah. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Setelah kebijakan dibuat, Anda harus menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Topik

- [Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi](#)
- [Izin untuk menggunakan sumber daya di Keranjang Sampah](#)
- [Kunci syarat untuk Keranjang Sampah](#)

Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi

Untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi, pengguna memerlukan izin berikut.

- `rbn:CreateRule`
- `rbn:UpdateRule`
- `rbn:GetRule`
- `rbn:ListRules`
- `rbn>DeleteRule`
- `rbn:TagResource`
- `rbn:UntagResource`
- `rbn:ListTagsForResource`
- `rbn:LockRule`
- `rbn:UnlockRule`

Untuk menggunakan konsol Keranjang Sampah, pengguna memerlukan izin `tag:GetResources`.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM yang menyertakan izin `tag:GetResources` untuk pengguna konsol. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rbn:CreateRule",
        "rbn:UpdateRule",
        "rbn:GetRule",
        "rbn:ListRules",
        "rbn>DeleteRule",
        "rbn:TagResource",
        "rbn:UntagResource",
        "rbn:ListTagsForResource",

```

```

        "rbin:LockRule",
        "rbin:UnlockRule",
        "tag:GetResources"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti instruksi dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin untuk menggunakan sumber daya di Keranjang Sampah

Untuk informasi selengkapnya tentang izin IAM yang dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya di Keranjang Sampah, lihat aturan berikut ini:

- [Izin untuk bekerja dengan volume di Recycle Bin](#)
- [Izin untuk bekerja dengan snapshot di Keranjang Sampah](#)
- [Izin untuk bekerja dengan AMLs di Recycle Bin](#)

Kunci syarat untuk Keranjang Sampah

Keranjang Sampah menentukan kunci syarat berikut yang dapat Anda gunakan dalam elemen `Condition` dari kebijakan IAM untuk mengontrol kondisi di mana pernyataan kebijakan berlaku. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM](#) di Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Kunci syarat `rbn:Request/ResourceType`](#)
- [Kunci syarat `rbn:Attribute/ResourceType`](#)

Kunci syarat **`rbn:Request/ResourceType`**

Kunci `rbn:Request/ResourceType` kondisi dapat digunakan untuk memfilter akses [CreateRule](#) dan [ListRules](#) permintaan berdasarkan nilai yang ditentukan untuk parameter `ResourceType` permintaan.

Contoh 1 - CreateRule

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan prinsipal IAM untuk membuat `CreateRule` permintaan hanya jika nilai yang ditentukan untuk parameter permintaan adalah `ResourceType` atau `EBS_SNAPSHOT` `EC2_IMAGE`. Hal ini memungkinkan prinsipal untuk membuat aturan retensi baru untuk snapshot dan AMIs hanya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rbn:CreateRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "rbn:Request/ResourceType": ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Contoh 2 - ListRules

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan prinsipal IAM untuk membuat ListRules permintaan hanya jika nilai yang ditentukan untuk parameter permintaan adalah. ResourceType EBS_SNAPSHOT Hal ini memungkinkan pengguna utama membuat daftar aturan retensi hanya untuk snapshot, dan ini mencegahnya membuat aturan retensi untuk tipe sumber daya lainnya.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rbin:ListRules"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "rbin:Request/ResourceType": "EBS_SNAPSHOT"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Kunci syarat **rbin:Attribute/ResourceType**

Kunci rbin:Attribute/ResourceType kondisi dapat digunakan untuk memfilter akses pada [DeleteRuleGetRule](#), [UpdateRule](#), [LockRule](#), [UnlockRule](#), [TagResource](#), [UntagResource](#),, dan [ListTagsForResource](#) permintaan berdasarkan nilai ResourceType atribut aturan retensi.

Contoh 1 - UpdateRule

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan prinsipal IAM untuk membuat UpdateRulepermintaan hanya jika ResourceType atribut dari aturan retensi yang diminta adalah atau. EBS_SNAPSHOT EC2_IMAGE Hal ini memungkinkan prinsipal untuk memperbarui aturan retensi untuk snapshot dan AMLs hanya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rbin:UpdateRule"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "rbin:Attribute/ResourceType": ["EBS_SNAPSHOT", "EC2_IMAGE"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh 2 - DeleteRule

Contoh kebijakan IAM berikut memungkinkan prinsipal IAM untuk membuat DeleteRulepermintaan hanya jika ResourceType atribut dari aturan retensi yang diminta adalah. EBS_SNAPSHOT Hal ini memungkinkan pengguna utama menghapus aturan retensi hanya untuk snapshot.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rbin>DeleteRule"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
        "StringEquals" : {
            "rbin:Attribute/ResourceType" : "EBS_SNAPSHOT"
        }
    }
}
]
}

```

Buat aturan retensi Recycle Bin

Saat membuat aturan retensi, Anda harus menentukan parameter yang diperlukan berikut:

- Jenis sumber daya untuk melindungi (volume, snapshot, atau AMIs).
- Jenis aturan retensi (tingkat tag atau tingkat Wilayah). Aturan tingkat tag hanya melindungi sumber daya yang memiliki tag tertentu. Aturan tingkat wilayah melindungi semua sumber daya di Wilayah, tetapi dapat mengecualikan sumber daya yang memiliki tag tertentu.
- Periode retensi untuk mempertahankan sumber daya setelah dihapus. Setelah periode ini berakhir, sumber daya dihapus secara permanen dari Recycle Bin. Periode retensi yang didukung adalah:
 - Volume EBS: 1 - 7 hari
 - Snapshot EBS dan didukung EBS AMIs: 1 - 365 hari

Anda juga dapat secara opsional menentukan nama aturan dan deskripsi masing-masing hingga 255 karakter, dan tag untuk membantu Anda mengidentifikasi dan mengatur aturan Anda. Kami menyarankan agar Anda tidak menyertakan informasi identitas pribadi, rahasia, atau sensitif dalam nama, deskripsi, atau tag.

Anda juga dapat secara opsional mengunci aturan retensi tingkat Wilayah pada pembuatan. Jika mengunci aturan retensi pada pembuatan, Anda juga harus menentukan periode penundaan pembukaan kunci, 7 hingga 30 hari. Aturan retensi tetap tidak terkunci secara default kecuali Anda menguncinya secara eksplisit.

 Note

Aturan retensi hanya berfungsi di Wilayah tempat pembuatannya. Jika ingin menggunakan Keranjang Sampah di Wilayah lain, Anda harus membuat aturan retensi tambahan di Wilayah tersebut.

Anda dapat membuat sebuah aturan retensi Keranjang Sampah menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk membuat aturan retensi tingkat tag

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih buat Aturan retensi, lalu pilih Buat aturan retensi.
3. (Opsional) Untuk Nama aturan retensi, masukkan nama deskriptif untuk aturan retensi.
4. (Opsional) Untuk Deskripsi aturan retensi, masukkan deskripsi singkat untuk aturan retensi.
5. Untuk jenis sumber daya, pilih jenis sumber daya untuk aturan retensi yang akan dilindungi. Aturan retensi hanya akan mempertahankan sumber daya dari tipe ini di Keranjang Sampah.
6. Untuk Pilih sumber daya yang akan disimpan, pilih Pertahankan sumber daya yang memiliki tag tertentu.
7. Untuk tag Resource, masukkan kunci tag dan pasangan nilai yang akan digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan disimpan di Recycle Bin. Hanya sumber daya dari jenis tertentu yang memiliki setidaknya satu dari tag yang ditentukan akan dipertahankan oleh aturan retensi.
8. Untuk periode Retensi, masukkan jumlah hari untuk menyimpan sumber daya yang dihapus di Recycle Bin.
9. Pilih Buat aturan retensi.

Untuk membuat aturan retensi tingkat Wilayah

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih buat Aturan retensi, lalu pilih Buat aturan retensi.
3. (Opsional) Untuk Nama aturan retensi, masukkan nama deskriptif untuk aturan retensi.

4. (Opsional) Untuk Deskripsi aturan retensi, masukkan deskripsi singkat untuk aturan retensi.
5. Untuk jenis sumber daya, pilih jenis sumber daya untuk aturan retensi yang akan dilindungi. Aturan retensi hanya akan mempertahankan sumber daya dari tipe ini di Keranjang Sampah.
6. Untuk Pilih sumber daya yang akan disimpan, pilih Pertahankan semua sumber daya.
7. (Opsional) Untuk mengecualikan sumber daya yang memiliki tag tertentu, untuk tag Pengecualian, masukkan hingga lima kunci tag dan pasangan nilai yang akan digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan dikecualikan. Sumber daya yang memiliki salah satu tag ini diabaikan oleh aturan retensi.
8. Untuk periode Retensi, masukkan jumlah hari untuk menyimpan sumber daya yang dihapus di Recycle Bin.
9. (Opsional) Guna mengunci aturan retensi, untuk Pengaturan penguncian aturan, pilih Kunci, lalu untuk Membuka kunci periode penundaan, tentukan periode penundaan pembukaan kunci dalam hari. Aturan retensi terkunci tidak dapat diubah atau dihapus. Untuk mengubah atau menghapus aturan, Anda harus terlebih dahulu membukanya dan kemudian menunggu periode penundaan pembukaan kunci berakhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kunci aturan retensi Recycle Bin untuk mencegahnya diperbarui atau dihapus](#)

Agar aturan retensi tidak terkunci, untuk Pengaturan penguncian aturan, tetap pilih Buka kunci. Aturan retensi yang tidak terkunci dapat diubah atau dihapus kapan saja.

 Note

Anda tidak dapat mengunci aturan retensi tingkat Wilayah yang memiliki tag pengecualian.

10. Pilih Buat aturan retensi.

AWS CLI

Untuk membuat aturan retensi

Gunakan perintah AWS CLI [create-rule](#). Untuk `--retention-period`, tentukan jumlah hari guna mempertahankan snapshot yang terhapus di Keranjang Sampah. Untuk `--resource-type`, tentukan `EBS_VOLUME` volume, `EBS_SNAPSHOT` untuk snapshot, atau `EC2_IMAGE` untuk AMIs. Untuk membuat aturan retensi tingkat tag `--resource-tags`, tentukan tag yang akan digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang akan dipertahankan. Untuk membuat aturan retensi tingkat Region, hilangkan, dan tentukan secara opsional `--resource-tags--`

`exclude-resource-tags`, untuk mengecualikan sumber daya yang memiliki tag tertentu. Untuk mengunci aturan retensi tingkat Region, sertakan `--lock-configuration`, dan tentukan periode penundaan buka kunci dalam beberapa hari.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_VOLUME|EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description" \
--lock-configuration
'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=unlock_delay_in_days}' \
--resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value \
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=tag_key,ResourceTagValue=tag_value
```

Contoh 1

Perintah contoh berikut membuat aturan retensi tingkat Wilayah yang tidak terkunci yang mempertahankan semua snapshot yang dihapus selama 7 hari.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match all snapshots"
```

Contoh 2

Contoh perintah berikut membuat aturan tingkat tanda yang mempertahankan snapshot yang dihapus yang ditandai dengan `purpose=production` untuk jangka waktu 7 hari.

```
aws rbin create-rule \
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_SNAPSHOT \
--description "Match snapshots with a specific tag" \
--resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=production
```

Contoh 3

Contoh perintah berikut membuat aturan retensi tingkat Wilayah terkunci yang mempertahankan semua snapshot yang dihapus selama jangka waktu 7 hari. Aturan retensi dikunci dengan periode penundaan buka kunci 7 hari.

```
aws rbin create-rule \
```

```
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \  
--resource-type EBS_SNAPSHOT \  
--description "Match all snapshots" \  
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=7}'
```

Contoh 4

Perintah contoh berikut membuat aturan retensi tingkat Region yang tidak terkunci yang mempertahankan semua snapshot yang dihapus, kecuali snapshot yang ditandai dengan `purpose:testing`, selama beberapa hari. 7

```
aws rbin create-rule \  
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \  
--resource-type EBS_SNAPSHOT \  
--description "Match only production snapshots" \  
--exclude-resource-tags ResourceTagKey=purpose,ResourceTagValue=testing
```

Memperbarui aturan retensi Recycle Bin yang ada

Anda dapat memperbarui deskripsi aturan retensi yang tidak terkunci, tanda sumber daya, dan periode retensi kapan saja setelah pembuatan. Anda tidak dapat memperbarui tipe sumber daya aturan retensi atau membuka periode penundaan, meskipun aturan retensi tidak terkunci.

Anda tidak dapat memperbarui aturan penyimpanan terkunci dengan cara apa pun. Jika perlu mengubah aturan retensi yang terkunci, Anda harus terlebih dahulu membukanya dan menunggu periode penundaan pembukaan kunci berakhir.

Jika perlu mengubah periode penundaan pembukaan kunci untuk aturan retensi yang terkunci, Anda harus [membuka aturan retensi](#), dan menunggu periode penundaan pembukaan kunci saat ini berakhir. Ketika periode penundaan pembukaan kunci berakhir, Anda harus [mengunci kembali aturan retensi](#) dan menentukan periode penundaan pembukaan kunci yang baru.

Note

Kami menyarankan Anda untuk tidak memasukkan informasi identitas pribadi, rahasia, atau sensitif dalam deskripsi aturan retensi.

Setelah Anda memperbarui aturan retensi, perubahan hanya berlaku untuk sumber daya baru yang dipertahankan. Perubahan tidak memengaruhi sumber daya yang sebelumnya dikirim ke Keranjang Sampah. Misalnya, jika Anda memperbarui periode retensi aturan retensi, hanya snapshot yang dihapus setelah pembaruan dipertahankan untuk periode retensi baru. Snapshot yang dikirim ke Keranjang Sampah sebelum pembaruan masih akan dipertahankan untuk periode retensi (lama) sebelumnya.

Anda dapat memperbarui aturan retensi menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk memperbarui aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Di grid, pilih aturan retensi yang akan dihapus, dan pilih Tindakan, Hapus aturan retensi.
4. Di bagian Detail aturan, perbarui Nama aturan retensi dan Deskripsi aturan retensi sesuai kebutuhan.
5. Di bagian Pengaturan aturan, perbarui Tipe sumber daya, Tanda sumber daya yang akan dicocokkan, dan Periode retensi sesuai kebutuhan.
6. Di bagian Tanda, tambahkan atau hapus tanda aturan retensi sesuai kebutuhan.
7. Pilih Simpan aturan retensi.

AWS CLI

Untuk memperbarui aturan retensi

Gunakan perintah AWS CLI [update-rule](#). Untuk `--identifier`, tentukan ID aturan retensi yang akan diperbarui Untuk `--resource-types`, tentukan EBS_VOLUME volume, EBS_SNAPSHOT untuk snapshot, atau EC2_IMAGE untuk AMIs.

```
aws rbin update-rule \
--identifier rule_ID \
--retention-period RetentionPeriodValue=number_of_days,RetentionPeriodUnit=DAYS \
--resource-type EBS_VOLUME|EBS_SNAPSHOT|EC2_IMAGE \
--description "rule_description"
```

Contoh

Perintah contoh berikut memperbarui aturan retensi 6lsJ2Fa9nh9 untuk mempertahankan semua snapshot selama 7 hari dan memperbarui deskripsinya.

```
aws rbin update-rule \  
--identifier 6lsJ2Fa9nh9 \  
--retention-period RetentionPeriodValue=7,RetentionPeriodUnit=DAYS \  
--resource-type EBS_SNAPSHOT \  
--description "Retain for three weeks"
```

Kunci aturan retensi Recycle Bin untuk mencegahnya diperbarui atau dihapus

Keranjang Sampah memungkinkan Anda mengunci aturan retensi tingkat Wilayah kapan saja.

Aturan retensi yang terkunci tidak dapat dimodifikasi atau dihapus, bahkan oleh pengguna yang memiliki izin IAM yang diperlukan. Kunci aturan retensi Anda untuk membantu melindunginya dari modifikasi dan penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya.

Saat mengunci aturan retensi, Anda harus menentukan periode penundaan pembukaan kunci. Periode ini adalah periode waktu yang harus Anda tunggu setelah membuka kunci aturan retensi sebelum dapat memodifikasi atau menghapusnya. Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapus aturan retensi selama periode penundaan pembukaan kunci. Anda dapat memodifikasi atau menghapus aturan retensi hanya setelah periode penundaan pembukaan kunci berakhir.

Anda tidak dapat mengubah periode penundaan pembukaan kunci setelah aturan retensi terkunci. Jika izin akun Anda telah disusupi, periode penundaan pembukaan kunci memberi Anda waktu tambahan untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan. Jangka waktu periode ini harus lebih lama dari waktu yang Anda butuhkan untuk mengidentifikasi dan merespons pelanggaran keamanan. Untuk menetapkan durasi yang tepat, Anda dapat meninjau insiden keamanan sebelumnya dan waktu yang diperlukan untuk mengidentifikasi serta meremediasi pelanggaran akun.

Kami menyarankan Anda menggunakan EventBridge aturan Amazon untuk memberi tahu Anda tentang perubahan status kunci aturan retensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Recycle Bin menggunakan Amazon EventBridge](#).

Pertimbangan

- Anda tidak dapat mengunci aturan retensi tingkat tag, atau aturan retensi tingkat wilayah yang memiliki tag pengecualian.
- Anda dapat mengunci aturan retensi yang tidak terkunci kapan saja.
- Periode penundaan pembukaan kunci harus selama 7 hingga 30 hari.
- Anda dapat mengunci kembali aturan retensi selama periode penundaan pembukaan kunci. Mengunci kembali aturan retensi akan mereset periode penundaan pembukaan kunci.

Anda dapat mengunci aturan retensi tingkat Wilayah menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk mengunci aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Di kisi, pilih aturan retensi yang tidak terkunci untuk dikunci, dan pilih Tindakan, Edit kunci aturan retensi.
4. Di layar Edit aturan retensi, pilih Kunci, lalu untuk Buka kunci periode penundaan, tentukan periode penundaan pembukaan kunci dalam beberapa hari.
5. Pilih kotak centang Saya memahami bahwa mengunci aturan retensi akan mencegahnya dari modifikasi atau penghapusan, lalu pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk mengunci aturan retensi yang tidak terkunci

Gunakan perintah AWS CLI [lock-rule](#). Untuk `--identifier`, tentukan ID dari aturan retensi yang akan dikunci. Untuk `--lock-configuration`, tentukan periode penundaan pembukaan kunci dalam beberapa hari.

```
aws rbin lock-rule \  
--identifier rule_ID \  
--lock-configuration  
'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=number_of_days}'
```

Contoh

Perintah contoh berikut mengunci aturan retensi 61sJ2Fa9nh9 dan menetapkan periode penundaan pembukaan kunci menjadi 15 hari.

```
aws rbin lock-rule \  
--identifier 61sJ2Fa9nh9 \  
--lock-configuration 'UnlockDelay={UnlockDelayUnit=DAYS,UnlockDelayValue=15}'
```

Buka kunci aturan retensi Recycle Bin untuk memungkinkannya diperbarui atau dihapus

Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapus aturan retensi yang terkunci. Jika perlu memodifikasi aturan retensi yang terkunci, Anda harus membukanya terlebih dahulu. Setelah Anda membuka kunci aturan retensi, Anda harus menunggu periode penundaan buka kunci berakhir sebelum Anda dapat memodifikasi atau menghapusnya. Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapus aturan retensi selama periode penundaan pembukaan kunci.

Aturan retensi yang tidak terkunci dapat dimodifikasi dan dihapus kapan saja oleh pengguna yang memiliki izin IAM yang diperlukan. Membiarkan aturan retensi tidak terkunci dapat mengeksposnya dari modifikasi dan penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya.

Pertimbangan

- Anda dapat mengunci kembali aturan retensi selama periode penundaan pembukaan kunci.
- Anda dapat mengunci kembali aturan retensi setelah periode penundaan pembukaan kunci berakhir.
- Anda tidak dapat melewati periode penundaan pembukaan kunci.
- Anda tidak dapat mengubah periode penundaan pembukaan kunci setelah penguncian awal.

Kami menyarankan Anda menggunakan EventBridge aturan Amazon untuk memberi tahu Anda tentang perubahan status kunci aturan retensi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau Recycle Bin menggunakan Amazon EventBridge](#).

Anda dapat membuka kunci aturan retensi tingkat Wilayah yang terkunci menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk membuka kunci aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Di grid, pilih aturan retensi terkunci yang akan dibuka, dan pilih Tindakan, Edit kunci aturan retensi.
4. Pada layar Edit kunci aturan retensi, pilih Buka kunci, lalu pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk membuka aturan retensi yang terkunci

Gunakan perintah AWS CLI [lock-rule](#). Untuk `--identifier`, tentukan ID dari aturan retensi yang akan dikunci.

```
aws rbin unlock-rule \  
--identifier rule_ID
```

Contoh

Perintah contoh berikut membuka aturan retensi 6lsJ2Fa9nh9

```
aws rbin unlock-rule \  
--identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Menandai aturan retensi Recycle Bin

Anda dapat menetapkan tanda kustom ke aturan penyimpanan untuk mengkategorikannya dengan cara berbeda, misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan. Hal ini membantu menemukan aturan retensi tertentu berdasarkan tanda kustom yang Anda tetapkan.

Anda dapat menetapkan tanda ke sebuah aturan retensi menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk menandai aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Pilih aturan retensi yang akan diberi tanda, pilih tab Tanda, lalu pilih Kelola tanda.
4. Pilih Tambahkan tanda. Untuk Kunci, masukkan kunci tanda. Untuk Nilai, masukkan nilai tanda.
5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk menandai aturan retensi

Gunakan perintah [tag-resource](#) AWS CLI . Untuk `--resource-arn`, tentukan Amazon Resource Name (ARN) dari aturan retensi yang akan ditandai, dan untuk `--tags`, tentukan kunci tanda dan pasangan nilainya.

```
aws rbin tag-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn \  
--tags key=tag_key,value=tag_value
```

Contoh

Berikut contoh perintah tanda aturan retensi `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3` dengan tanda `purpose=production`.

```
aws rbin tag-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3 \  
--tags key=purpose,value=production
```

Melihat tanda aturan retensi

Anda dapat melihat tanda yang ditetapkan untuk aturan retensi menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk melihat tanda aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Pilih aturan retensi untuk melihat tanda, lalu pilih tab Tanda.

AWS CLI

Untuk melihat tanda yang ditetapkan ke aturan retensi

Gunakan [list-tags-for-resource](#) AWS CLI perintah. Untuk `--resource-arn`, tentukan ARN dari aturan retensi.

```
aws rbin list-tags-for-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn
```

Contoh

Contoh perintah berikut mencantumkan tanda untuk aturan retensi `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3`.

```
aws rbin list-tags-for-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3
```

Menghapus tanda dari aturan retensi

Anda dapat menghapus tanda dari sebuah aturan retensi menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk menghapus tanda dari aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Pilih aturan retensi untuk menghapus tanda, pilih tab Tanda, lalu pilih Kelola tanda.
4. Pilih Hapus di sebelah tanda yang akan dihapus.

5. Pilih Simpan.

AWS CLI

Untuk menghapus tanda dari aturan retensi

Gunakan perintah [untag-resource](#) AWS CLI . Untuk `--resource-arn`, tentukan ARN dari aturan retensi. Untuk `--tagkeys`, tentukan kunci tanda dari tanda yang akan dihapus.

```
aws rbin untag-resource \  
--resource-arn retention_rule_arn \  
--tagkeys tag_key
```

Contoh

Contoh perintah berikut menghapus tanda yang memiliki kunci tanda `purpose` dari aturan retensi `arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3`.

```
aws rbin untag-resource \  
--resource-arn arn:aws:rbin:us-east-1:123456789012:rule/n0oSBBtItF3 \  
--tagkeys purpose
```

Menghapus aturan retensi Recycle Bin untuk menghentikannya mempertahankan sumber daya

Anda dapat menghapus aturan retensi kapan saja. Saat Anda menghapus aturan retensi, aturan tersebut tidak lagi mempertahankan sumber daya baru di Keranjang Sampah setelah dihapus. Sumber daya yang dikirim ke Keranjang Sampah sebelum aturan retensi dihapus terus disimpan di Keranjang Sampah sesuai dengan periode retensi yang ditentukan dalam aturan retensi. Ketika periode berakhir, sumber daya dihapus secara permanen dari Keranjang Sampah.

Anda dapat menghapus aturan retensi menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk menghapus aturan retensi

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)

2. Di panel navigasi, pilih Aturan retensi.
3. Di grid, pilih aturan retensi yang akan dihapus, dan pilih Tindakan, Hapus aturan retensi.
4. Saat diminta, masukkan pesan konfirmasi dan pilih Hapus aturan retensi.

AWS CLI

Untuk menghapus aturan retensi

Gunakan perintah AWS CLI [delete-rule](#). Untuk `--identifier`, tentukan ID dari aturan retensi yang akan dihapus.

```
aws rbin delete-rule --identifier rule_ID
```

Contoh

Perintah contoh berikut menghapus aturan retensi 6lsJ2Fa9nh9.

```
aws rbin delete-rule --identifier 6lsJ2Fa9nh9
```

Pulihkan snapshot yang dihapus dari Recycle Bin

Topik ini menjelaskan cara memulihkan snapshot Amazon EBS dari Recycle Bin.

Topik

- [Izin untuk bekerja dengan snapshot di Keranjang Sampah](#)
- [Lihat snapshot di Keranjang Sampah](#)
- [Mengembalikan snapshot dari Keranjang Sampah](#)

Izin untuk bekerja dengan snapshot di Keranjang Sampah

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk bekerja dengan snapshot yang ada di Keranjang Sampah. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Setelah kebijakan dibuat, Anda harus menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Untuk melihat dan memulihkan snapshot yang ada di Keranjang Sampah, pengguna harus memiliki izin berikut:

- `ec2:ListSnapshotsInRecycleBin`
- `ec2:RestoreSnapshotFromRecycleBin`

Untuk mengelola tanda untuk snapshot di Keranjang Sampah, pengguna memerlukan izin tambahan berikut.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Untuk menggunakan konsol Keranjang Sampah, pengguna memerlukan `ec2:DescribeTags` izin.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM. Ini termasuk izin `ec2:DescribeTags` untuk pengguna konsol, dan itu termasuk izin `ec2:CreateTags` dan `ec2:DeleteTags` untuk mengelola tag. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti instruksi dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menggunakan Keranjang Sampah, lihat [Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi](#).

Lihat snapshot di Keranjang Sampah

Saat snapshot ada di Keranjang Sampah, Anda dapat melihat informasi terbatas tentangnya, termasuk:

- ID snapshot.
- Deskripsi snapshot.
- ID volume tempat snapshot dibuat.
- Tanggal dan waktu snapshot dihapus dan masuk Keranjang Sampah.
- Tanggal dan waktu ketika periode retensi kedaluwarsa. Snapshot akan dihapus secara permanen dari Keranjang Sampah saat ini.

Anda dapat melihat snapshot di Keranjang Sampah menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk melihat snapshot di Keranjang Sampah menggunakan konsol

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.
3. Kisi mencantumkan semua snapshot yang saat ini ada di Keranjang Sampah. Untuk melihat detail AMI tertentu, pilih di kisi, dan pilih Tindakan, Lihat detail.

AWS CLI

Untuk melihat snapshot di Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [list-snapshots-in-recycle-bin](#). Sertakan opsi `--snapshot-id` untuk melihat snapshot tertentu. Atau hilangkan opsi `--snapshot-id` untuk melihat semua snapshot di Keranjang Sampah.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Misalnya, perintah berikut memberikan informasi tentang snapshot `snap-01234567890abcdef` di Keranjang Sampah.

```
aws ec2 list-snapshots-in-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Contoh output:

```
{
  "SnapshotRecycleBinInfo": [
    {
      "Description": "Monthly data backup snapshot",
      "RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
      "RecycleBinExitTime": "2021-12-15T13:00:00.000Z",
      "VolumeId": "vol-abcdef09876543210",
      "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef"
    }
  ]
}
```

Mengembalikan snapshot dari Keranjang Sampah

Anda tidak dapat menggunakan snapshot dengan cara apa pun saat berada di Keranjang Sampah. Untuk menggunakan AMI, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu. Saat Anda memulihkan snapshot dari Keranjang Sampah, snapshot segera tersedia untuk digunakan, dan akan dihapus dari Keranjang Sampah. Anda dapat menggunakan AMI yang dipulihkan dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan AMI lainnya di akun Anda.

Anda dapat memulihkan snapshot dari Keranjang Sampah menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk memulihkan snapshot dari Keranjang Sampah menggunakan konsol

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.
3. Kisi mencantumkan semua snapshot yang saat ini ada di Keranjang Sampah. Pilih snapshot yang akan dipulihkan, lalu pilih Pulihkan.
4. Saat diminta, pilih Pulihkan.

AWS CLI

Untuk mengembalikan snapshot yang dihapus dari Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [restore-snapshot-from-recycle-bin](#). Untuk `--snapshot-id`, tentukan ID snapshot yang akan dipulihkan.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snapshot_id
```

Misalnya, perintah berikut memulihkan snapshot `snap-01234567890abcdef` dari Keranjang Sampah.

```
aws ec2 restore-snapshot-from-recycle-bin --snapshot-id snap-01234567890abcdef
```

Contoh output:

```
{
  "SnapshotId": "snap-01234567890abcdef",
  "Description": "Monthly data backup snapshot",
  "Encrypted": false,
  "OwnerId": "111122223333",
  "Progress": "100%",
  "StartTime": "2021-12-01T13:00:00.000000+00:00",
  "State": "recovering",
  "VolumeId": "vol-ffffffff",
  "VolumeSize": 30
}
```

Memulihkan volume yang dihapus dari Recycle Bin

Topik ini menjelaskan cara memulihkan volume Amazon EBS dari Recycle Bin.

Topik

- [Izin untuk bekerja dengan volume di Recycle Bin](#)
- [Lihat volume di Recycle Bin](#)
- [Kembalikan volume dari Recycle Bin](#)

Izin untuk bekerja dengan volume di Recycle Bin

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk bekerja dengan volume yang ada di Recycle Bin. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM

yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Setelah kebijakan dibuat, Anda harus menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Untuk melihat dan memulihkan volume yang ada di Recycle Bin, pengguna harus memiliki izin berikut:

- `ec2:ListVolumesInRecycleBin`
- `ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin`

Untuk mengelola tag untuk volume di Recycle Bin, pengguna memerlukan izin tambahan berikut.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Untuk menggunakan konsol Keranjang Sampah, pengguna memerlukan izin `ec2:DescribeTags`.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM. Ini termasuk izin `ec2:DescribeTags` untuk pengguna konsol, dan itu termasuk izin `ec2:CreateTags` dan `ec2:DeleteTags` untuk mengelola tag. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRecycleBinVolumeOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ListVolumesInRecycleBin",
        "ec2:RestoreVolumeFromRecycleBin"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowVolumeTagOperations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags",
        "ec2:DeleteTags",
        "ec2:DescribeTags"
      ],
    },
  ],
}
```

```
"Resource": "arn:aws:ec2:*:123456789012:volume/*"  
  }  
]  
}
```

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti instruksi dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menggunakan Keranjang Sampah, lihat [Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi](#).

Lihat volume di Recycle Bin

Saat volume ada di Recycle Bin, Anda dapat melihat informasi terbatas tentangnya, termasuk:

- ID volume.
- Ukuran volume.
- Jenis volume.
- Tanggal dan waktu ketika volume dihapus dan masuk Recycle Bin.
- Tanggal dan waktu ketika periode retensi kedaluwarsa. Volume akan dihapus secara permanen dari Recycle Bin saat ini.

Anda dapat melihat volume di Recycle Bin menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk melihat volume di Recycle Bin menggunakan konsol

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.
3. Grid mencantumkan semua volume yang saat ini ada di Recycle Bin. Untuk melihat detail untuk volume tertentu, pilih di kisi dan pilih Tindakan, Lihat detail.

AWS CLI

Untuk melihat volume di Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [list-volumes-in-recycle-bin](#). Sertakan `--volume-id` opsi untuk melihat volume tertentu. Atau hilangkan `--volume-id` opsi untuk melihat semua volume di Recycle Bin.

```
aws ec2 list-volumes-in-recycle-bin --volume-id volume_id
```

Misalnya, perintah berikut memberikan informasi tentang volume `vol-01234567890abcdef` di Recycle Bin.

```
aws ec2 list-volumes-in-recycle-bin --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Contoh output:

```
{
  "VolumeRecycleBinInfo": [
    {
      "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
      "RecycleBinEnterTime": "2021-12-01T13:00:00.000Z",
      "RecycleBinExitTime": "2021-12-08T13:00:00.000Z"
    }
  ]
}
```


Kembalikan volume dari Recycle Bin

Anda tidak dapat menggunakan volume dengan cara apa pun saat berada di Recycle Bin. Untuk menggunakan volume, Anda harus mengembalikannya terlebih dahulu. Ketika Anda mengembalikan volume dari Recycle Bin, volume segera tersedia untuk digunakan, dan itu dihapus dari Recycle Bin. Anda dapat menggunakan volume yang dipulihkan dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan volume lain di akun Anda.

Anda dapat mengembalikan volume dari Recycle Bin menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk mengembalikan volume dari Recycle Bin menggunakan konsol

1. [Buka konsol Recycle Bin di rumah/ https://console.aws.amazon.com/rbin/](https://console.aws.amazon.com/rbin/)
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.
3. Grid mencantumkan semua volume yang saat ini ada di Recycle Bin. Pilih volume yang akan dipulihkan dan pilih Pulihkan.
4. Saat diminta, pilih Pulihkan.

AWS CLI

Untuk mengembalikan volume yang dihapus dari Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [restore-volume-from-recycle-bin](#). Untuk `--volume-id`, tentukan ID volume yang akan dipulihkan.

```
aws ec2 restore-volume-from-recycle-bin --volume-id volume_id
```

Misalnya, perintah berikut mengembalikan volume `vol-01234567890abcdef` dari Recycle Bin.

```
aws ec2 restore-volume-from-recycle-bin --volume-id vol-01234567890abcdef
```

Contoh output:

```
{
  "VolumeId": "vol-01234567890abcdef",
  "State": "available",
  "Size": 100,
  "VolumeType": "gp3",
```

```
"AvailabilityZone": "us-east-1a",  
"CreateTime": "2021-12-01T13:00:00.000000+00:00",  
"Encrypted": false  
}
```

Pulihkan dihapus AMIs dari Recycle Bin

Topik ini menjelaskan cara memulihkan Amazon EBS yang didukung AMIs dari Recycle Bin.

Topik

- [Izin untuk bekerja dengan AMIs di Recycle Bin](#)
- [Lihat AMIs di Recycle Bin](#)
- [Pulihkan AMIs dari Recycle Bin](#)

Izin untuk bekerja dengan AMIs di Recycle Bin

Secara default, pengguna tidak memiliki izin untuk bekerja dengan AMIs yang ada di Recycle Bin. Untuk mengizinkan pengguna bekerja dengan sumber daya ini, Anda harus membuat kebijakan IAM yang memberikan izin menggunakan sumber daya dan tindakan API tertentu. Setelah kebijakan dibuat, Anda harus menambahkan izin ke pengguna, grup, atau peran Anda.

Untuk melihat dan memulihkan AMIs yang ada di Recycle Bin, pengguna harus memiliki izin berikut:

- `ec2:ListImagesInRecycleBin`
- `ec2:RestoreImageFromRecycleBin`

Untuk mengelola tag AMIs di Recycle Bin, pengguna memerlukan izin tambahan berikut.

- `ec2:CreateTags`
- `ec2:DeleteTags`

Untuk menggunakan konsol Keranjang Sampah, pengguna memerlukan izin `ec2:DescribeTags`.

Berikut ini adalah contoh kebijakan IAM. Ini termasuk izin `ec2:DescribeTags` untuk pengguna konsol, dan itu termasuk izin `ec2:CreateTags` dan `ec2:DeleteTags` untuk mengelola tag. Jika beberapa izin tidak diperlukan, Anda dapat menghapusnya dari kebijakan.

Untuk memberikan akses dan menambahkan izin bagi pengguna, grup, atau peran Anda:

- Pengguna dan grup di AWS IAM Identity Center:

Buat rangkaian izin. Ikuti instruksi di [Buat rangkaian izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

- Pengguna yang dikelola di IAM melalui penyedia identitas:

Buat peran untuk federasi identitas. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga \(federasi\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Pengguna IAM:

- Buat peran yang dapat diambil pengguna Anda. Ikuti instruksi dalam [Buat peran untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- (Tidak disarankan) Lampirkan kebijakan langsung ke pengguna atau tambahkan pengguna ke grup pengguna. Ikuti instruksi dalam [Menambahkan izin ke pengguna \(konsol\)](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin yang diperlukan untuk menggunakan Keranjang Sampah, lihat [Izin untuk menggunakan Keranjang Sampah dan aturan retensi](#).

Lihat AMIs di Recycle Bin

Saat AMI berada di Keranjang Sampah, Anda dapat melihat informasi terbatas tentangnya, termasuk:

- Nama, deskripsi, dan ID unik AMI.
- Tanggal dan waktu ketika AMI dihapus dan masuk Keranjang Sampah.
- Tanggal dan waktu ketika periode retensi kedaluwarsa. AMI akan dihapus secara permanen di waktu tersebut.

Anda dapat melihat AMIs di Recycle Bin menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk melihat dihapus AMIs di Recycle Bin menggunakan konsol

1. Buka konsol Recycle Bin di console.aws.amazon.com/rbin/home/.
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.

3. Grid mencantumkan semua sumber daya yang saat ini ada di Keranjang Sampah. Untuk melihat detail untuk AMI tertentu, pilih di grid, dan pilih Tindakan, Lihat detail.

AWS CLI

Untuk melihat dihapus AMIs di Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [list-images-in-recycle-bin](#). Untuk melihat spesifik AMIs, sertakan `--image-id` opsi dan tentukan IDs tampilan AMIs untuk dilihat. Anda dapat menentukan hingga 20 IDs dalam satu permintaan.

Untuk melihat semua yang ada AMIs di Recycle Bin, hilangkan opsi. `--image-id` Jika Anda tidak menentukan nilai untuk `--max-items`, perintah mengembalikan 1.000 item per halaman, secara default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Paginasi](#) di Referensi API Amazon EC2.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami_id
```

Misalnya, perintah berikut ini memberikan informasi tentang `ami-01234567890abcdef` AMI di Keranjang Sampah.

```
aws ec2 list-images-in-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Contoh output:

```
{
  "Images": [
    {
      "ImageId": "ami-0f740206c743d75df",
      "Name": "My AL2 AMI",
      "Description": "My Amazon Linux 2 AMI",
      "RecycleBinEnterTime": "2021-11-26T21:04:50+00:00",
      "RecycleBinExitTime": "2022-03-06T21:04:50+00:00"
    }
  ]
}
```

Important

Jika Anda menerima kesalahan berikut, Anda mungkin perlu memperbarui AWS CLI versi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan perintah tidak ditemukan](#).

```
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
```

Pulihkan AMIs dari Recycle Bin

Anda tidak dapat menggunakan AMI dengan cara apa pun saat berada di Keranjang Sampah. Untuk menggunakan AMI, Anda harus memulihkannya terlebih dahulu. Saat Anda memulihkan AMI dari Keranjang Sampah, AMI segera tersedia untuk digunakan, dan akan dihapus dari Keranjang Sampah. Anda dapat menggunakan AMI yang dipulihkan dengan cara yang sama seperti Anda menggunakan AMI lainnya di akun Anda.

Anda dapat memulihkan AMI dari Keranjang Sampah menggunakan salah satu metode berikut.

Recycle Bin console

Untuk memulihkan AMI dari Keranjang Sampah menggunakan konsol

1. Buka konsol Recycle Bin di console.aws.amazon.com/rbin/home/.
2. Di panel navigasi, pilih Keranjang Sampah.
3. Grid mencantumkan semua sumber daya yang saat ini ada di Keranjang Sampah. Pilih AMI yang akan dipulihkan, lalu pilih Pulihkan.
4. Saat diminta, pilih Pulihkan.

AWS CLI

Untuk mengembalikan AMI yang dihapus dari Recycle Bin menggunakan AWS CLI

Gunakan AWS CLI perintah [restore-image-from-recycle-bin](#). Untuk `--image-id`, tentukan ID AMI yang akan dipulihkan.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami_id
```

Misalnya, perintah berikut ini memulihkan `ami-01234567890abcdef` AMI dari Keranjang Sampah.

```
aws ec2 restore-image-from-recycle-bin --image-id ami-01234567890abcdef
```

Jika berhasil, perintah ini tidak memunculkan output.

 Important

Jika Anda menerima kesalahan berikut, Anda mungkin perlu memperbarui AWS CLI versi Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kesalahan perintah tidak ditemukan](#).

```
aws.exe: error: argument operation: Invalid choice, valid choices are: ...
```

Pantau Recycle Bin menggunakan Amazon EventBridge

Recycle Bin mengirimkan peristiwa ke Amazon EventBridge untuk tindakan yang dilakukan pada aturan retensi. Dengan EventBridge, Anda dapat menetapkan aturan yang memulai tindakan terprogram dalam menanggapi peristiwa ini. Misalnya, Anda dapat membuat EventBridge aturan yang mengirimkan pemberitahuan ke email Anda ketika aturan retensi dibuka dan memasuki periode penundaan buka kunci. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat EventBridge aturan Amazon yang bereaksi terhadap peristiwa](#).

Peristiwa di EventBridge direpresentasikan sebagai objek JSON. Bidang yang unik untuk peristiwa tersebut terdapat di bagian detail dari objek JSON. Bidang event berisi nama peristiwa. Bidang result berisi status selesai dari tindakan yang memulai peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pola EventBridge acara Amazon](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon EventBridge, lihat [Apa itu Amazon EventBridge?](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Peristiwa

- [RuleLocked](#)
- [RuleChangeAttempted](#)
- [RuleUnlockScheduled](#)
- [RuleUnlockingNotice](#)
- [RuleUnlocked](#)

RuleLocked

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dihasilkan Keranjang Sampah saat aturan retensi berhasil dikunci. Acara ini dapat dihasilkan oleh `CreateRule` dan `LockRule` permintaan. API yang menghasilkan peristiwa dicatat di bidang `api-name`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Locked",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail": {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "api-name": "CreateRule"
  }
}
```

RuleChangeAttempted

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dihasilkan Keranjang Sampah untuk upaya yang gagal untuk memodifikasi atau menghapus aturan terkunci. Acara ini dapat dihasilkan oleh `DeleteRule` dan `UpdateRule` permintaan. API yang menghasilkan peristiwa dicatat di bidang `api-name`.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Change Attempted",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
```

```
"resources": [  
  "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"  
],  
"detail":  
{  
  "detail-version": " 1.0.0",  
  "rule-id": "a12345abcde",  
  "rule-description": "locked account level rule",  
  "unlock-delay-period": "30 days",  
  "api-name": "DeleteRule"  
}
```

RuleUnlockScheduled

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dihasilkan Keranjang Sampah saat aturan retensi tidak terkunci dan memulai periode penundaan pembukaan kuncinya.

```
{  
  "version": "0",  
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",  
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlock Scheduled",  
  "source": "aws.rbin",  
  "account": "123456789012",  
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"  
  ],  
  "detail":  
  {  
    "detail-version": " 1.0.0",  
    "rule-id": "a12345abcde",  
    "rule-description": "locked account level rule",  
    "unlock-delay-period": "30 days",  
    "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z",  
  }  
}
```


RuleUnlockingNotice

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dihasilkan Keranjang Sampah setiap harinya saat aturan retensi berada dalam periode penundaan pembukaan kunci, hingga sehari sebelum periode penundaan pembukaan kunci berakhir.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocking Notice",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
  ],
  "detail": {
    "detail-version": " 1.0.0",
    "rule-id": "a12345abcde",
    "rule-description": "locked account level rule",
    "unlock-delay-period": "30 days",
    "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
  }
}
```

RuleUnlocked

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dihasilkan Keranjang Sampah saat periode penundaan pembukaan kunci untuk aturan retensi berakhir dan aturan retensi dapat dimodifikasi atau dihapus.

```
{
  "version": "0",
  "id": "exampleb-b491-4cf7-a9f1-bf370example",
  "detail-type": "Recycle Bin Rule Unlocked",
  "source": "aws.rbin",
  "account": "123456789012",
  "time": "2022-08-10T16:37:50Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
```

```
"arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/a12345abcde"
],
"detail":
{
  "detail-version": " 1.0.0",
  "rule-id": "a12345abcde",
  "rule-description": "locked account level rule",
  "unlock-delay-period": "30 days",
  "scheduled-unlock-time": "2022-09-10T16:37:50Z"
}
```

Monitor Recycle Bin menggunakan AWS CloudTrail

Layanan Recycle Bin terintegrasi dengan AWS CloudTrail. CloudTrail adalah layanan yang menyediakan catatan tindakan yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan. CloudTrail menangkap semua panggilan API yang dilakukan di Recycle Bin sebagai peristiwa. Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman CloudTrail acara secara terus menerus ke bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda masih dapat melihat peristiwa manajemen terbaru di CloudTrail konsol dalam Riwayat acara. Anda dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail untuk menentukan permintaan yang dibuat untuk Recycle Bin, alamat IP dari mana permintaan dibuat, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk informasi selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Informasi Recycle Bin di CloudTrail

CloudTrail diaktifkan di AWS akun Anda saat Anda membuat akun. Ketika aktivitas acara yang didukung terjadi di Recycle Bin, aktivitas tersebut direkam dalam suatu CloudTrail peristiwa bersama dengan peristiwa AWS layanan lainnya dalam riwayat Acara. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara terbaru di AWS akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat Acara dengan Riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di AWS akun Anda, termasuk acara untuk Recycle Bin, buat jejak. Jejak memungkinkan CloudTrail untuk mengirimkan file log ke bucket S3. Secara default, saat Anda membuat jejak di konsol, jejak tersebut berlaku untuk semua AWS Wilayah. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah di AWS partisi dan mengirimkan file log ke bucket S3

yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan dalam CloudTrail log. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gambaran Umum tentang pembuatan jejak](#) di Panduan Pengguna AWS CloudTrail .

Tindakan API yang didukung

Untuk Recycle Bin, Anda dapat menggunakan CloudTrail untuk mencatat tindakan API berikut sebagai peristiwa manajemen.

- CreateRule
- UpdateRule
- GetRules
- ListRule
- DeleteRule
- TagResource
- UntagResource
- ListTagsForResource
- LockRule
- UnlockRule

Untuk informasi selengkapnya tentang peristiwa pengelolaan [logging](#), lihat [peristiwa manajemen logging untuk jejak](#) di Panduan CloudTrail Pengguna.

Informasi identitas

Setiap peristiwa atau entri log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi identitas membantu Anda menentukan berikut hal ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan itu dibuat oleh AWS layanan lain.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat [CloudTrail userIdentityElement](#).

Memahami entri file log Keranjang Sampah

Trail adalah konfigurasi yang memungkinkan pengiriman peristiwa sebagai file log ke bucket S3 yang Anda tentukan. CloudTrail file log berisi satu atau lebih entri log. Peristiwa mewakili permintaan tunggal dari sumber manapun dan mencakup informasi tentang tindakan yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail file log bukanlah jejak tumpukan yang diurutkan dari panggilan API publik, jadi file tersebut tidak muncul dalam urutan tertentu.

Berikut ini adalah contoh entri CloudTrail log.

CreateRule

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:45:22Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
  "requestParameters": {
```

```

"retentionPeriod": {
  "retentionPeriodValue": 7,
  "retentionPeriodUnit": "DAYS"
},
"description": "Match all snapshots",
"resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": {
  "identifier": "jkrnexample"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

GetRule

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},

```

```

    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:45:33Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "GetRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto-core/1.21.9",
  "requestParameters": {
    "identifier": "jkrnexample"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
  "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}

```

ListRules

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {

```

```

    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
  }
},
{
  "eventTime": "2021-08-02T21:44:37Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "ListRules",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.9",
  "requestParameters": {
  "resourceTags": [
    {
      "resourceTagKey": "test",
      "resourceTagValue": "test"
    }
  ]
},
  "responseElements": null,
  "requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
  "eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
  }
}

```

UpdateRule

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:46:03Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.21.9",
  "requestParameters": {
    "identifier": "jkrnexample",
    "retentionPeriod": {
      "retentionPeriodValue": 365,
      "retentionPeriodUnit": "DAYS"
    }
  },
  "description": "Match all snapshots",
  "resourceType": "EBS_SNAPSHOT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
```



```
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

DeleteRule

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-08-02T21:43:38Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-08-02T21:46:25Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
```

```

"userAgent": "aws-cli/1.20.9 Python/3.6.14
Linux/4.9.230-0.1.ac.224.84.332.metal1.x86_64 boto-core/1.21.9",
"requestParameters": {
  "identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

TagResource

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
      }
    }
  }
}

```

```

}
},
"eventTime": "2021-10-22T21:43:15Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 boto-core/1.21.26",
"requestParameters": {
"resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
"tags": [
{
"key": "purpose",
"value": "production"
}
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "examplee-7962-49ec-8633-795efexample",
"eventID": "example4-6826-4c0a-bdec-0bab1example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
}

```

UntagResource

```

{
"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "123456789012",
"arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",

```

```

"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
  }
},
"eventTime": "2021-10-22T21:44:16Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "UntagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 boto3/1.21.26",
"requestParameters": {
  "resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234",
  "tagKeys": [
    "purpose"
  ]
},
"responseElements": null,
"requestID": "example7-6c1e-4f09-9e46-bb957example",
"eventID": "example6-75ff-4c94-a1cd-4d5f5example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "123456789012",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

ListTagsForResource

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2021-10-22T21:38:34Z"
    }
  },
  "eventTime": "2021-10-22T21:42:31Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "ListTagsForResource",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "aws-cli/1.20.26 Python/3.6.14
Linux/4.9.273-0.1.ac.226.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.21.26",
  "requestParameters": {
    "resourceArn": "arn:aws:rbin:us-west-2:123456789012:rule/ABCDEF01234"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "example8-10c7-43d4-b147-3d9d9example",
  "eventID": "example2-24fc-4da7-a479-c9748example",
  "readOnly": true,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "tlsDetails": {
```

```

"tlsVersion": "TLSv1.2",
"cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
"clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

LockRule

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "123456789012",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
  },
  "eventTime": "2022-10-25T00:45:19Z",
  "eventSource": "rbin.amazonaws.com",
  "eventName": "LockRule",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "123.123.123.123",
  "userAgent": "python-requests/2.25.1",
  "requestParameters": {
    "identifier": "jkrnexample",
    "lockConfiguration": {
      "unlockDelay": {
        "unlockDelayValue": 7,
        "unlockDelayUnit": "DAYS"
      }
    }
  }
}

```

```

    }
  }
},
"responseElements": {
  "identifier": "jkrnexample",
  "description": "",
  "resourceType": "EBS_SNAPSHOT",
  "retentionPeriod": {
    "retentionPeriodValue": 7,
    "retentionPeriodUnit": "DAYS"
  },
  "resourceTags": [],
  "status": "available",
  "lockConfiguration": {
    "unlockDelay": {
      "unlockDelayValue": 7,
      "unlockDelayUnit": "DAYS"
    }
  },
  "lockState": "locked"
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
}

```

UnlockRule

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",

```

```
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "Admin"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
},
"eventIdFederationData": {},
"attributes": {
  "creationDate": "2022-10-25T00:45:11Z",
  "mfaAuthenticated": "false"
}
},
"eventTime": "2022-10-25T00:46:17Z",
"eventSource": "rbin.amazonaws.com",
"eventName": "UnlockRule",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "123.123.123.123",
"userAgent": "python-requests/2.25.1",
"requestParameters": {
  "identifier": "jkrnexample"
},
"responseElements": {
  "identifier": "jkrnexample",
  "description": "",
  "resourceType": "EC2_IMAGE",
  "retentionPeriod": {
    "retentionPeriodValue": 7,
    "retentionPeriodUnit": "DAYS"
  },
  "resourceTags": [],
  "status": "available",
  "lockConfiguration": {
    "unlockDelay": {
      "unlockDelayValue": 7,
      "unlockDelayUnit": "DAYS"
    }
  },
  "lockState": "pending_unlock",
  "lockEndTime": "Nov 1, 2022, 12:46:17 AM"
```



```
},
"requestID": "ex0577a5-amc4-pl4f-ef51-50fdexample",
"eventID": "714fafex-2eam-42pl-913e-926d4example",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "rbin.us-west-2.amazonaws.com"
}
```

Titik akhir layanan untuk Recycle Bin

Endpoint adalah URL yang berfungsi sebagai titik masuk untuk layanan AWS web. Recycle Bin mendukung jenis endpoint berikut:

- IPv4 titik akhir
- Titik akhir tumpukan ganda yang mendukung keduanya dan IPv4 IPv6
- Titik akhir FIPS

Saat Anda membuat permintaan, Anda dapat menentukan titik akhir dan Wilayah yang akan digunakan. Jika Anda tidak menentukan titik akhir, IPv4 titik akhir digunakan secara default. Untuk menggunakan tipe titik akhir yang berbeda, Anda harus menentukannya dalam permintaan Anda. Untuk contoh cara melakukannya, lihat [Menentukan titik akhir](#).

Untuk Recycle Bin, lihat [Recycle Bin endpoint](#) di Referensi Umum Amazon Web Services

Topik

- [IPv4 titik akhir](#)
- [Titik akhir tumpukan ganda \(IPv4 dan IPv6\)](#)
- [Titik akhir FIPS](#)
- [Menentukan titik akhir](#)

IPv4 titik akhir

IPv4 endpoint hanya mendukung IPv4 lalu lintas. IPv4 titik akhir tersedia untuk semua Wilayah.

Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama endpoint menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `rbn.region.amazonaws.com`

Misalnya, IPv4 titik akhir untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah `rbn.us-east-1.amazonaws.com`

Titik akhir tumpukan ganda (IPv4 dan IPv6)

Titik akhir dual-stack mendukung keduanya IPv4 dan lalu lintas. IPv6 Titik akhir tumpukan ganda tersedia untuk semua Wilayah.

Untuk menggunakannya IPv6, Anda harus menggunakan endpoint dual-stack. Saat Anda membuat permintaan ke titik akhir dual-stack, URL endpoint akan diselesaikan ke alamat IPv6 atau IPv4 alamat, tergantung pada protokol yang digunakan oleh jaringan dan klien Anda.

Anda harus menentukan Region sebagai bagian dari nama endpoint. Nama titik akhir tumpukan ganda menggunakan konvensi penamaan berikut:

- `rbn.region.api.aws`

Misalnya, titik akhir dual-stack untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah `rbn.us-east-1.api.aws`

Titik akhir FIPS

Recycle Bin menyediakan titik akhir yang divalidasi FIPS IPv4 dan dual-stack (IPv4 dan IPv6) untuk Wilayah berikut:

- `us-east-1` — AS Timur (Virginia Utara)
- `us-east-2` — AS Timur (Ohio)
- `us-west-1` — AS Barat (California Utara)
- `us-west-2` — AS Barat (Oregon)

- `ca-central-1` – Kanada (Pusat)
- `ca-west-1`— Kanada Barat (Calgary)
- `us-gov-east-1`— AWS GovCloud (AS-Timur)
- `us-gov-west-1`— AWS GovCloud (AS-Barat)

IPv4 Titik akhir FIPS menggunakan konvensi penamaan berikut: `rbin-fips.region.amazonaws.com` Misalnya, IPv4 titik akhir FIPS untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah `rbin-fips.us-east-1.amazonaws.com`

Titik akhir tumpukan ganda FOPS menggunakan konvensi penamaan berikut: `rbin-fips.region.api.aws`. Misalnya, titik akhir dual-stack FIPS untuk Wilayah AS Timur (Virginia N.) adalah `rbin-fips.us-east-1.api.aws`

Menentukan titik akhir

Contoh berikut menunjukkan cara menentukan titik akhir untuk Wilayah `us-east-2` menggunakan AWS CLI.

- Tumpukan ganda

```
aws rbin get-rule \  
--identifier rule_id \  
--endpoint-url https://rbin.us-east-2.api.aws
```

- IPv4

```
aws rbin get-rule \  
--identifier rule_id \  
--endpoint-url https://rbin.us-east-2.amazonaws.com
```

Buat koneksi pribadi antara VPC dan Recycle Bin

Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan Recycle Bin Anda dengan membuat titik akhir VPC antarmuka, yang didukung oleh [AWS PrivateLink](#). Anda dapat mengakses Recycle Bin seolah-olah berada di VPC Anda, tanpa menggunakan gateway internet, perangkat NAT, koneksi VPN, atau koneksi Direct Connect. Instans di VPC Anda tidak memerlukan alamat IP publik untuk berkomunikasi dengan Recycle Bin.

Kami membuat antarmuka jaringan endpoint di setiap subnet yang Anda aktifkan untuk titik akhir antarmuka.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses AWS layanan melalui AWS PrivateLink](#) di Panduan Pengguna AWS PrivateLink.

Buat titik akhir VPC antarmuka untuk Recycle Bin

Anda dapat membuat titik akhir VPC untuk Recycle Bin menggunakan konsol VPC Amazon atau AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat titik akhir VPC](#) di Panduan Pengguna AWS PrivateLink.

Buat titik akhir VPC untuk Recycle Bin menggunakan nama layanan berikut:
`com.amazonaws.region.rbin`

Jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda dapat membuat permintaan API ke Recycle Bin menggunakan nama DNS default untuk Wilayah, misalnya, `rbin.us-east-1.amazonaws.com`

Membuat kebijakan titik akhir VPC untuk Recycle Bin

Secara default, akses penuh ke Recycle Bin diizinkan melalui titik akhir. Anda dapat mengontrol akses ke titik akhir antarmuka menggunakan kebijakan titik akhir VPC. Anda dapat melampirkan kebijakan titik akhir ke titik akhir VPC yang mengontrol akses ke Recycle Bin. Kebijakan titik akhir menentukan informasi berikut:

- Kepala sekolah yang dapat melakukan tindakan.
- Tindakan yang bisa dilakukan.
- Sumber daya di mana tindakan dapat dilakukan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengendalikan Akses ke Layanan dengan Titik Akhir VPC](#) dalam Panduan Pengguna VPC Amazon.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "rbin:*",
      "Resource": "*",
    }
  ]
}
```

```
    "Principal": "*"
  },
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "rbin:DeleteRule",
    "Resource": "*",
    "Principal": "*",
    "Condition": {
      "StringEquals" : {
        "rbin:Attribute/ResourceType": "EBS_SNAPSHOT"
      }
    }
  }
]
```

Keamanan di Amazon EBS

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan Program AWS Kepatuhan](#) . Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Amazon Elastic Block Store, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup berdasarkan AWS Layanan Program Kepatuhan](#) .
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan Amazon EBS. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon EBS untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon EBS Anda.

Topik

- [Perlindungan data di Amazon EBS](#)
- [Manajemen identitas dan akses untuk Amazon EBS](#)
- [Validasi kepatuhan untuk Amazon EBS](#)
- [Ketahanan data di Amazon EBS](#)

Perlindungan data di Amazon EBS

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di Amazon Elastic Block Store. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk

mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan sumber daya. AWS Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan logging aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon EBS atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Topik

- [Keamanan data Amazon EBS](#)
- [Enkripsi saat istirahat dan dalam transit](#)
- [Manajemen kunci KMS](#)

Keamanan data Amazon EBS

Volume Amazon EBS disajikan kepada Anda sebagai perangkat blok mentah yang tidak terformat. Perangkat-perangkat ini adalah perangkat logis yang dibuat pada infrastruktur EBS dan layanan Amazon EBS akan memastikan bahwa perangkat-perangkat tersebut secara logis kosong (yakni bahwa, blok mentah tersebut sudah dikosongkan atau mengandung data pseudorandom secara kriptografis) sebelum digunakan atau digunakan kembali oleh pelanggan.

Jika Anda memiliki prosedur yang mengharuskan semua data dihapus menggunakan metode tertentu, baik setelah atau sebelum digunakan (atau keduanya), seperti yang dirinci dalam DoD 5220.22-M (Manual Operasi Program Keamanan Industri Nasional) atau NIST 800-88 (Pedoman untuk Sanitisasi Media), Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya di Amazon EBS. Aktivitas tingkat blok tersebut akan tercermin ke media penyimpanan yang mendasarinya dalam layanan Amazon EBS tersebut.

Enkripsi saat istirahat dan dalam transit

Enkripsi Amazon EBS adalah solusi enkripsi yang memungkinkan Anda mengenkripsi volume Amazon EBS dan snapshot Amazon EBS menggunakan kunci kriptografi. AWS Key Management Service Operasi enkripsi EBS terjadi pada server yang meng-host EC2 instans Amazon, memastikan keamanan keduanya data-at-rest dan data-in-transit antara instance dan volume terlampir dan snapshot berikutnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Enkripsi EBS Amazon](#).

Manajemen kunci KMS

Saat membuat volume atau snapshot Amazon EBS terenkripsi, Anda menentukan kunci. AWS Key Management Service Secara default, Amazon EBS menggunakan kunci KMS AWS terkelola untuk Amazon EBS di akun dan Region () Anda. `aws/ebs` Namun, Anda dapat menentukan kunci KMS yang dikelola pelanggan yang Anda buat dan kelola. Menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan memberi Anda lebih banyak fleksibilitas, termasuk kemampuan untuk membuat, memutar, dan menonaktifkan kunci KMS.

Untuk menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan, Anda harus memberikan izin kepada pengguna untuk menggunakan kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Izin untuk pengguna](#).

⚠ Important

Amazon EBS hanya mendukung kunci [KMS simetris](#). Anda tidak dapat menggunakan [kunci KMS asimetris](#) untuk mengenkripsi volume dan snapshot Amazon EBS. Untuk bantuan menentukan apakah kunci KMS simetris atau asimetris, lihat [Mengidentifikasi kunci KMS asimetris](#).

Untuk setiap volume, Amazon EBS meminta AWS KMS untuk menghasilkan kunci data unik yang dienkripsi di bawah kunci KMS yang Anda tentukan. Amazon EBS menyimpan kunci data terenkripsi dengan volume. Kemudian, saat Anda melampirkan volume ke EC2 instans Amazon, Amazon EBS memanggil AWS KMS untuk mendekripsi kunci data. Amazon EBS menggunakan kunci data plaintext dalam memori hypervisor untuk mengenkripsi semua I/O ke volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Cara kerja enkripsi Amazon EBS](#).

Manajemen identitas dan akses untuk Amazon EBS

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon EBS. IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana Amazon EBS bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan IAM untuk Amazon EBS](#)
- [Memecahkan masalah otorisasi Amazon EBS](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda berdasarkan peran Anda:

- Pengguna layanan - minta izin dari administrator Anda jika Anda tidak dapat mengakses fitur (lihat [Memecahkan masalah otorisasi Amazon EBS](#))
- Administrator layanan - tentukan akses pengguna dan mengirimkan permintaan izin (lihat [Bagaimana Amazon EBS bekerja dengan IAM](#))
- Administrator IAM - tulis kebijakan untuk mengelola akses (lihat [Contoh kebijakan IAM untuk Amazon EBS](#))

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi sebagai Pengguna root akun AWS, pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk sebagai identitas federasi menggunakan kredensial dari sumber identitas seperti AWS IAM Identity Center (Pusat Identitas IAM), autentikasi masuk tunggal, atau kredensial. Google/Facebook Untuk informasi selengkapnya tentang cara masuk, lihat [Cara masuk ke Akun AWS Anda](#) dalam Panduan Pengguna AWS Sign-In .

Untuk akses terprogram, AWS sediakan SDK dan CLI untuk menandatangani permintaan secara kriptografis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang disebut pengguna Akun AWS root yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Untuk tugas yang memerlukan kredensial pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas terfederasi

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori perusahaan Anda, penyedia identitas web, atau Directory Service yang mengakses Layanan AWS menggunakan kredensi dari sumber identitas. Identitas terfederasi mengambil peran yang memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami menyarankan AWS IAM Identity Center. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center.

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Sebaiknya gunakan kredensial sementara alih-alih pengguna IAM dengan kredensial jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mewajibkan pengguna manusia untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses AWS menggunakan kredensi sementara](#) di Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) menentukan kumpulan pengguna IAM dan mempermudah pengelolaan izin untuk pengguna dalam jumlah besar. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dengan izin khusus yang menyediakan kredensial sementara. Anda dapat mengambil peran dengan [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) atau dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM berguna untuk akses pengguna terfederasi, izin pengguna IAM sementara, akses lintas akun, akses lintas layanan, dan aplikasi yang berjalan di Amazon EC2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan menentukan izin saat dikaitkan dengan identitas atau sumber daya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika kepala sekolah membuat permintaan. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kebijakan, administrator menentukan siapa yang memiliki akses ke apa dengan mendefinisikan principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Administrator IAM membuat kebijakan IAM dan menambahkannya ke peran, yang kemudian dapat diambil oleh pengguna. Kebijakan IAM mendefinisikan izin terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukannya.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang Anda lampirkan ke identitas (pengguna, grup, atau peran). Kebijakan ini mengontrol tindakan apa yang bisa dilakukan oleh identitas tersebut, terhadap sumber daya yang mana, dan dalam kondisi apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan yang dikelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat berupa kebijakan inline (disematkan langsung ke dalam satu identitas) atau kebijakan terkelola (kebijakan mandiri yang dilampirkan pada banyak identitas). Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contohnya termasuk kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang dapat menetapkan izin maksimum yang diberikan oleh jenis kebijakan yang lebih umum:

- Batasan izin – Menetapkan izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Kebijakan kontrol layanan (SCPs) — Tentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi di AWS Organizations. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) dalam Panduan Pengguna AWS Organizations .

- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — Tetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan lanjutan yang diteruskan sebagai parameter saat membuat sesi sementara untuk peran atau pengguna terfederasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana Amazon EBS bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon EBS, pelajari fitur IAM apa yang tersedia untuk digunakan dengan Amazon EBS.

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon Elastic Block Store

Fitur IAM	Dukungan Amazon EBS
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
Kunci kondisi kebijakan	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Izin principal	Ya

Fitur IAM	Dukungan Amazon EBS
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Tidak

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara kerja Amazon EBS dan AWS layanan lainnya dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon EBS

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon EBS

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon EBS, lihat. [Contoh kebijakan IAM untuk Amazon EBS](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon EBS

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu.

Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan principal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai principal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk Amazon EBS

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon EBS, lihat [Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon EC2 dan kunci Tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk Amazon EBS](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon EBS menggunakan awalan `ec2` atau `ebs` awalan sebelum tindakan.

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
  "ec2:action1",  
  "ec2:action2"  
]
```

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon EBS, lihat. [Contoh kebijakan IAM untuk Amazon EBS](#)

Sumber daya kebijakan untuk Amazon EBS

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, di mana utama dapat melakukan tindakan pada sumber daya, dan dalam kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON `Resource` menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*" 
```

Beberapa tindakan Amazon EBS API mendukung beberapa sumber daya. Untuk menentukan beberapa sumber daya dalam satu pernyataan, pisahkan ARNs dengan koma. Misalnya, `DescribeVolumes` mengakses `vol-01234567890abcdef` dan `vol-09876543210fedcba`, jadi prinsipal harus memiliki izin untuk mengakses kedua sumber daya.

```
"Resource": [
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-01234567890abcdef",
  "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:volume/vol-09876543210fedcba"
]
```

Kunci kondisi kebijakan untuk Amazon EBS

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Yaitu, principal dapat melakukan tindakan pada suatu sumber daya, dan dalam suatu syarat.

Elemen `Condition` menentukan ketika pernyataan dieksekusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Misalnya, kondisi berikut memungkinkan prinsipal untuk melakukan tindakan pada volume hanya jika jenis volumenya `gp2`.

```
"Condition":{
  "StringLikeIfExists":{
```



```
"ec2:VolumeType": "gp2"
}
```

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon EBS, lihat Kunci [tindakan, sumber daya, dan kondisi](#) di Referensi Otorisasi Layanan.

ACLs di Amazon EBS

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan Amazon EBS

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut tanda. Anda dapat melampirkan tag ke entitas dan AWS sumber daya IAM, lalu merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi saat tag prinsipal cocok dengan tag pada sumber daya.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan Amazon EBS

Mendukung kredensial sementara: Ya

Kredensi sementara menyediakan akses jangka pendek ke AWS sumber daya dan secara otomatis dibuat saat Anda menggunakan federasi atau beralih peran. AWS merekomendasikan agar Anda

secara dinamis menghasilkan kredensi sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#) dan [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izin utama lintas layanan untuk Amazon EBS

Mendukung sesi akses terusan (FAS): Ya

Sesi akses terusan (FAS) menggunakan izin pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses terusan](#).

Peran layanan untuk Amazon EBS

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak fungsionalitas Amazon EBS. Edit peran layanan hanya jika Amazon EBS memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk Amazon EBS

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#). Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan IAM untuk Amazon EBS

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya Amazon EBS. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan Konsol Manajemen AWS, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian akan dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Izinkan pengguna menggunakan konsol Amazon EBS](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan volume](#)
- [Memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan snapshot](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus sumber daya Amazon EBS di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi

selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Izinkan pengguna menggunakan konsol Amazon EBS

Untuk mengakses konsol Amazon Elastic Block Store, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya Amazon EBS di Anda. Akun AWS Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Amazon EBS, lampirkan juga Amazon EBS *ConsoleAccess* atau kebijakan *ReadOnly* AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan volume

Contoh

- [Contoh: Melampirkan dan melepaskan lampiran volume](#)
- [Contoh: Membuat volume](#)
- [Contoh: Membuat volume dengan tanda](#)
- [Contoh: Bekerja dengan volume menggunakan konsol Amazon EC2](#)

Contoh: Melampirkan dan melepaskan lampiran volume

Ketika tindakan API memerlukan pemerintah untuk menentukan beberapa sumber daya, Anda harus membuat pernyataan kebijakan yang memungkinkan para pengguna mengakses semua sumber daya yang diperlukan. Jika Anda harus menggunakan elemen `Condition` dengan satu atau beberapa sumber daya ini, maka Anda harus membuat beberapa pernyataan seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut ini.

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk melampirkan volume dengan tag `"volume_user=iam-user-name"` ke instance dengan tag `"department=dev"`, dan untuk melepaskan volume tersebut dari instance tersebut. Jika Anda melampirkan kebijakan ini ke grup IAM, variabel kebijakan `aws:username` akan memberikan izin kepada setiap pengguna yang ada dalam grup untuk melampirkan atau melepaskan volume dari instans dengan nama tanda `volume_user` yang menjadikan nama pengguna IAM-nya sebagai nilai.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:AttachVolume",
        "ec2:DetachVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*",
      "Condition": {
```

```

        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/department": "dev"
        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "ec2:AttachVolume",
            "ec2:DetachVolume"
        ],
        "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:ResourceTag/volume_user": "${aws:username}"
            }
        }
    }
]
}

```

Contoh: Membuat volume

Kebijakan berikut memungkinkan pengguna untuk menggunakan tindakan API [CreateVolume](#).

Pengguna diperbolehkan untuk membuat volume hanya jika volume tersebut dienkripsi dan hanya jika ukuran volume kurang dari 20 GiB.

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "ec2:CreateVolume"
            ],
            "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
            "Condition": {
                "NumericLessThan": {
                    "ec2:VolumeSize": "20"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```

    },
    "Bool": {
      "ec2:Encrypted": "true"
    }
  }
}
]
}

```

Contoh: Membuat volume dengan tanda

Kebijakan berikut mencakup kunci syarat `aws:RequestTag` yang mengharuskan para pengguna untuk menandai setiap volume yang mereka buat dengan tanda `costcenter=115` dan `stack=prod`. Jika pengguna tidak meneruskan tanda tertentu ini, atau jika mereka tidak menentukan tanda sama sekali, maka permintaan itu akan gagal.

Untuk tindakan-tindakan yang digunakan untuk membuat sumber daya yang menerapkan tanda, para pengguna juga harus memiliki izin untuk menggunakan tindakan `CreateTags`. Pernyataan kedua menggunakan kunci syarat `ec2:CreateAction` untuk memungkinkan para pengguna membuat tanda hanya dalam konteks `CreateVolume`. Para pengguna tidak dapat menandai volume yang ada atau sumber daya lainnya.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCreateTaggedVolumes",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "115",
          "aws:RequestTag/stack": "prod"
        }
      }
    },
    {

```



```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
        }
    }
}
]
}

```

Kebijakan berikut memungkinkan para pengguna untuk membuat volume tanpa harus menentukan tanda. Tindakan CreateTags akan dievaluasi hanya jika tanda ditentukan dalam permintaan CreateVolume. Jika para pengguna menentukan tanda, maka tanda tersebut harus purpose=test. Tidak ada tanda lain yang diperbolehkan dalam permintaan.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateVolume",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateVolume"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {

```

```

    "aws:TagKeys": "purpose"
  }
}
]
}

```

Contoh: Bekerja dengan volume menggunakan konsol Amazon EC2

Kebijakan berikut memberi pengguna izin untuk melihat dan membuat volume, serta melampirkan serta melepaskan volume ke instans tertentu menggunakan konsol Amazon EC2.

Para pengguna dapat melampirkan volume apa pun ke instans yang memiliki tanda "purpose=test" dan juga melepaskan volume yang dilampirkan dari instans tersebut. Untuk melampirkan volume menggunakan konsol Amazon EC2, akan sangat membantu bagi para pengguna jika mereka memiliki izin untuk menggunakan tindakan `ec2:DescribeInstances`, karena hal ini akan memungkinkan mereka memilih instans dari daftar yang sudah diisi sebelumnya dalam kotak dialog Lampirkan Volume. Akan tetapi, hal ini juga akan memungkinkan para pengguna untuk menampilkan semua instans dalam halaman Instans dalam konsol tersebut, sehingga Anda dapat menghilangkan tindakan ini.

Dalam pernyataan pertama, tindakan `ec2:DescribeAvailabilityZones` diperlukan untuk memastikan bahwa seorang pengguna dapat memilih Zona Ketersediaan saat membuat volume.

Para pengguna tidak dapat memberikan tanda pada volume-volume yang mereka buat (baik ketika volume sedang dibuat maupun setelah volume dibuat).

Memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan snapshot

Berikut ini adalah contoh kebijakan untuk keduanya `CreateSnapshot` (point-in-timesnapshot dari volume EBS) dan `CreateSnapshots` (snapshot multi-volume).

Contoh

- [Contoh: Membuat snapshot](#)
- [Contoh: Membuat beberapa snapshot](#)
- [Contoh: Membuat snapshot dengan tanda](#)
- [Contoh: Membuat snapshot multivolume dengan tanda](#)
- [Contoh: Menyalin beberapa snapshot](#)

- [Contoh: Memodifikasi pengaturan izin untuk snapshot](#)

Contoh: Membuat snapshot

Kebijakan berikut memungkinkan pelanggan untuk menggunakan tindakan API [CreateSnapshot](#). Pelanggan dapat membuat snapshot hanya jika volume sudah dienkripsi dan hanya jika ukuran volume kurang dari 20 GiB.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "NumericLessThan": {
          "ec2:VolumeSize": "20"
        },
        "Bool": {
          "ec2:Encrypted": "true"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh: Membuat beberapa snapshot

Kebijakan berikut memungkinkan pelanggan untuk menggunakan tindakan API [CreateSnapshots](#). Pelanggan dapat membuat snapshot hanya jika semua volume pada instance adalah tipe GP2.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:volume/*",
      "Condition": {
        "StringLikeIfExists": {
          "ec2:VolumeType": "gp2"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh: Membuat snapshot dengan tanda

Kebijakan berikut mencakup kunci syarat `aws:RequestTag` yang mengharuskan pelanggan menerapkan tanda `costcenter=115` dan `stack=prod` ke setiap snapshot baru. Jika pengguna tidak meneruskan tanda tertentu ini, atau jika mereka tidak menentukan tanda sama sekali, maka permintaan itu akan gagal.

Untuk tindakan-tindakan yang digunakan untuk membuat sumber daya yang menerapkan tanda, pelanggan juga harus memiliki izin untuk menggunakan tindakan `CreateTags`. Pernyataan ketiga menggunakan kunci syarat `ec2:CreateAction` untuk memungkinkan para pelanggan membuat tanda hanya dalam konteks `CreateSnapshot`. Para pelanggan tidak dapat menandai volume yang ada atau sumber daya lainnya.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*"
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateTaggedSnapshots",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "115",
          "aws:RequestTag/stack": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshot"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh: Membuat snapshot multivolume dengan tanda

Kebijakan berikut mencakup kunci syarat `aws:RequestTag` yang mengharuskan pelanggan menerapkan tanda `costcenter=115` dan `stack=prod` saat membuat set snapshot multivolume. Jika pengguna tidak meneruskan tanda tertentu ini, atau jika mereka tidak menentukan tanda sama sekali, maka permintaan itu akan gagal.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateTaggedSnapshots",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/costcenter": "115",
          "aws:RequestTag/stack": "prod"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshots"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan para pelanggan untuk membuat snapshot tanpa harus menentukan tanda. Tindakan `CreateTags` akan dievaluasi hanya jika tanda ditentukan dalam permintaan `CreateSnapshot` atau `CreateSnapshots`. Tanda dapat dihilangkan dalam permintaan. Jika tanda ditentukan, maka tanda tersebut harus `purpose=test`. Tidak ada tanda lain yang diperbolehkan dalam permintaan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshot"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "purpose"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan pelanggan untuk membuat set snapshot multivolume tanpa perlu menentukan tanda. Tindakan `CreateTags` akan dievaluasi hanya jika tanda ditentukan dalam permintaan `CreateSnapshot` atau `CreateSnapshots`. Tanda dapat dihilangkan dalam permintaan. Jika tanda ditentukan, maka tanda tersebut harus `purpose=test`. Tidak ada tanda lain yang diperbolehkan dalam permintaan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/purpose": "test",
          "ec2:CreateAction": "CreateSnapshots"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "purpose"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut mengizinkan snapshot untuk dibuat hanya jika volume sumber diberi tanda dengan `User:username` untuk pelanggan, dan snapshot itu sendiri diberi tanda dengan `Environment:Dev` dan `User:username`. Pelanggan dapat menambahkan tanda tambahan untuk snapshot tersebut.

Kebijakan untuk `CreateSnapshots` berikut mengizinkan snapshot untuk dibuat hanya jika volume sumber diberi tanda dengan `User:username` untuk pelanggan, dan snapshot itu sendiri diberi tanda dengan `Environment:Dev` dan `User:username`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```



```

    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:*:instance/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Environment": "Dev",
          "aws:RequestTag/User": "${aws:username}"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateTags",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*"
    }
  ]
}

```

Kebijakan berikut memungkinkan penghapusan snapshot hanya jika snapshot tersebut diberi tanda dengan Pengguna:username untuk pelanggan.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "ec2:DeleteSnapshot",
        "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/User": "${aws:username}"
          }
        }
      }
    ]
  }
}

```

Kebijakan berikut memungkinkan pelanggan untuk membuat snapshot tetapi menolak tindakan jika snapshot yang dibuat memiliki kunci tanda `value=stack`.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:CreateSnapshot",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "stack"
        }
      }
    }
  ]
}

```

```
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan pelanggan untuk membuat beberapa snapshot tetapi menolak tindakan jika snapshot yang dibuat tersebut memiliki kunci tanda `value=stack`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "ec2:CreateSnapshots",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1:snapshot/*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": "stack"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Kebijakan berikut memungkinkan Anda untuk menggabungkan beberapa tindakan ke dalam satu kebijakan. Anda hanya dapat membuat snapshot (dalam konteks `CreateSnapshots`) saat snapshot tersebut dibuat di Wilayah `us-east-1`. Anda hanya dapat membuat beberapa snapshot (dalam konteks `CreateSnapshots`) ketika snapshot-snapshot tersebut sedang dibuat di Wilayah `us-east-1` dan ketika tipe instans-nya adalah `t2*`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSnapshots",
        "ec2:CreateSnapshot",
        "ec2:CreateTags"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:snapshot/*",
        "arn:aws:ec2:*:*:volume/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEqualsIgnoreCase": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        },
        "StringLikeIfExists": {
          "ec2:InstanceType": ["t2.*"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Contoh: Menyalin beberapa snapshot

Izin tingkat sumber daya yang ditentukan untuk CopySnapshot tindakan berlaku untuk snapshot baru dan snapshot sumber.

Kebijakan contoh berikut mengizinkan prinsipal utama untuk menyalin snapshot hanya jika snapshot baru dibuat dengan tanda kunci `purpose` dan nilai tanda `production` (`purpose=production`).

JSON

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowCopySnapshotWithTags",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CopySnapshot",
    "Resource": "arn:aws:ec2:*:111122223333:snapshot/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/purpose": "production"
      }
    }
  }
]
}

```

Contoh kebijakan berikut memungkinkan prinsipal untuk menyalin snapshot hanya jika snapshot sumber dimiliki oleh akun. AWS 123456789012

Contoh kebijakan berikut memungkinkan prinsipal untuk menyalin snapshot hanya jika snapshot sumber dibuat dengan kunci tag dari. CSISnapshotName

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:CopySnapshot",
  "Resource": "arn:aws:ec2::*:snapshot/${*}",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:RequestTag/CSISnapshotName": "*"
    }
  }
},

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "ec2:CopySnapshot",
  "Resource": "arn:aws:ec2::*:snapshot/snap-*"
}

```

Contoh: Memodifikasi pengaturan izin untuk snapshot

Kebijakan berikut memungkinkan modifikasi snapshot hanya jika snapshot ditandai dengan `User: username`, di mana nama *username* pengguna AWS akun pelanggan. Permintaan akan gagal jika syarat ini tidak dipenuhi.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:ModifySnapshotAttribute",
      "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/user-name": "${aws:username}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Memecahkan masalah otorisasi Amazon EBS

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan Amazon EBS dan IAM.

Masalah

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon EBS](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon EBS saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di Amazon EBS

Jika Konsol Manajemen AWS memberitahu Anda bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukan tindakan, maka Anda harus menghubungi administrator Anda untuk bantuan. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna `mateojackson` IAM mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang volume tetapi tidak memiliki `ec2:DescribeVolumes` izin.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
ec2:DescribeVolumes on resource: volume-id
```

Dalam hal ini, Mateo meminta AWS administratornya untuk mengizinkannya menggambarkan volume.

Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan bahwa Anda tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran ke Amazon EBS.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol untuk melakukan tindakan di Amazon EBS. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon EBS saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mengetahui apakah Amazon EBS mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana Amazon EBS bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Validasi kepatuhan untuk Amazon EBS

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#) .

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#) .

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya tentang tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS, lihat [Dokumentasi AWS Keamanan](#).

Ketahanan data di Amazon EBS

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zones. Wilayah AWS menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Selain infrastruktur AWS global, Amazon EBS menawarkan beberapa fitur untuk membantu mendukung ketahanan data dan kebutuhan pencadangan Anda.

- Menerapkan otomatisasi snapshot EBS menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager
- Menyalin snapshot EBS di seluruh Wilayah

Alat pemantauan untuk Amazon EBS

Pemantauan merupakan bagian penting dalam menjaga keandalan, ketersediaan, dan kinerja Amazon Elastic Block Store dan AWS solusi Anda yang lain. AWS menyediakan alat pemantauan berikut untuk menonton Amazon EBS, melaporkan ketika ada sesuatu yang salah, dan mengambil tindakan otomatis bila perlu:

- AWS CloudTrail menangkap panggilan API dan peristiwa terkait yang dibuat oleh atau atas nama Anda Akun AWS dan mengirimkan file log ke bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Anda dapat mengidentifikasi pengguna dan akun mana yang dipanggil AWS, alamat IP sumber dari mana panggilan dilakukan, dan kapan panggilan terjadi. API untuk mengelola volume dan snapshot EBS Anda adalah bagian dari Amazon EC2 API. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail dan API Amazon EC2, lihat [Log panggilan API Amazon EC2 AWS CloudTrail menggunakan dalam Panduan Pengguna Amazon EC2](#).
- Amazon CloudWatch memantau AWS sumber daya Anda dan aplikasi yang Anda jalankan AWS secara real time. Anda dapat mengumpulkan dan melacak metrik, membuat dasbor yang disesuaikan, dan mengatur alarm yang memberi tahu Anda atau mengambil tindakan saat metrik tertentu mencapai ambang batas yang ditentukan. Misalnya, Anda dapat CloudWatch melacak penggunaan CPU atau metrik lain dari instans Amazon EC2 Anda dan secara otomatis meluncurkan instans baru bila diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Amazon CloudWatch”](#).
- Amazon EventBridge dapat digunakan untuk mengotomatiskan AWS layanan Anda dan merespons secara otomatis peristiwa sistem, seperti masalah ketersediaan aplikasi atau perubahan sumber daya. Acara dari AWS layanan dikirimkan ke EventBridge dalam waktu dekat. Anda dapat menuliskan aturan sederhana untuk menunjukkan peristiwa mana yang sesuai kepentingan Anda, dan tindakan otomatis mana yang diambil ketika suatu peristiwa sesuai dengan suatu aturan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Amazon EventBridge”](#).
- Statistik kinerja terperinci Amazon EBS memberikan statistik I/O kinerja real-time untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 berbasis Nitro. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EBS statistik kinerja terperinci](#).
- Amazon GuardDuty membantu mendeteksi aktivitas yang berpotensi berbahaya di instans EC2 Anda. GuardDuty Perlindungan Malware untuk EC2 memindai volume EBS yang dilampirkan ke instans EC2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Amazon GuardDuty”](#).

CloudWatch Metrik Amazon untuk Amazon EBS

CloudWatch Metrik Amazon adalah data statistik yang dapat Anda gunakan untuk melihat, menganalisis, dan menyetel alarm tentang perilaku operasional volume Anda.

Data tersedia secara otomatis dalam periode 1 menit tanpa biaya.

Ketika Anda mendapatkan data dari CloudWatch, Anda dapat menyertakan parameter `Period` permintaan untuk menentukan granularitas data yang dikembalikan. Ini berbeda dengan periode yang kami gunakan saat mengumpulkan data (periode 1 menit). Kami menyarankan Anda untuk menentukan periode dalam permintaan Anda yang sama dengan atau lebih besar dari periode pengumpulan untuk memastikan bahwa data yang dikembalikan valid.

Anda bisa mendapatkan data menggunakan CloudWatch API atau konsol Amazon EC2. Konsol mengambil data mentah dari CloudWatch API dan menampilkan serangkaian grafik berdasarkan data. Bergantung pada kebutuhan Anda, Anda mungkin lebih memilih menggunakan data dari API atau grafik di konsol.

Topik

- [Metrik untuk volume Amazon EBS](#)
- [Metrik untuk snapshot Amazon EBS](#)
- [Metrik untuk instans Nitro](#)
- [Metrik untuk pemulihan snapshot cepat](#)
- [Grafik konsol Amazon EC2](#)

Metrik untuk volume Amazon EBS

Namespace `AWS/EBS` mencakup metrik berikut untuk volume EBS yang dilampirkan ke semua tipe instans. Semua jenis volume Amazon EBS secara otomatis mengirim metrik 1 menit ke CloudWatch, tetapi hanya jika volume dilampirkan ke instans.

Untuk mendapatkan informasi tentang ruang disk yang tersedia dari sistem operasi di instans, lihat [Lihat ruang disk kosong](#).

Note

Beberapa metrik memiliki perbedaan pada instans yang dibuat pada Sistem Nitro. Untuk daftar jenis instance ini, lihat [Instans yang dibangun di atas Sistem Nitro](#).

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeAvg IOPS *	Note Didukung untuk semua jenis volume EBS yang terpasang pada instans Nitro. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas.	Opsi/s	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum • Maximum
Rata-rata membaca dan menulis IOPS didorong ke volume dalam satu menit. Jika tidak ada operasi yang didorong ke volume dalam menit terakhir, maka nilai untuk metrik adalah nol (0). Untuk informasi selengkapnya, lihat				

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch. Untuk volume yang diaktifkan Multi-Lampiran, gunakan InstanceId dimensi untuk melihat IOPS rata-rata untuk lampiran instance volume tertentu.			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeAvgThroughput *	 Note Didukung untuk semua jenis volume EBS yang terpasang pada instans Nitro. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas. Rata-rata throughput baca dan tulis didorong ke volume dalam satu menit. Jika tidak ada operasi yang didorong ke volume dalam menit terakhir, maka nilai untuk metrik adalah nol (0). Untuk informasi selengkapnya, lihat Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch. Untuk volume yang diaktifkan Multi-Attach,	Kib/dtk	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	gunakan InstanceId dimensi untuk melihat throughput rata-rata untuk lampiran instance volume tertentu..			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeAvgReadLatency *	 Note Didukung untuk semua jenis volume yang dilampirkan ke instans Nitro. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi baca dalam satu menit. Gunakan metrik ini untuk memantau I/O latensi rata-rata volume EBS yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 Anda. Rata-rata dihitung berdasarkan I/O operasi yang selesai pada menit terakhir. Jika tidak ada operasi yang diselesaikan dalam menit terakhir,	Milidetik	VolumeId InstanceId	Minimum Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	maka nilai untuk metrik adalah nol.			
	Untuk volume yang diaktifkan Multi-Lampiran, gunakan InstanceId dimensi untuk melihat latensi rata-rata untuk lampiran instance volume tertentu.			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeAvgWriteLatency *	 Note Didukung untuk semua jenis volume yang dilampirkan ke instans Nitro. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi menulis dalam satu menit. Gunakan metrik ini untuk memantau I/O latensi rata-rata volume EBS yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 Anda. Rata-rata dihitung berdasarkan I/O operasi yang selesai pada menit terakhir. Jika tidak ada operasi yang diselesaikan dalam menit terakhir,	Milidetik	VolumeId InstanceId	Minimum Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	maka nilai untuk metrik adalah nol. Untuk volume yang diaktifkan Multi-Lampiran, gunakan InstanceId dimensi untuk melihat latensi rata-rata untuk lampiran instance volume tertentu.			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeIOPSExceededCheck *	 Note Didukung untuk semua jenis volume, kecuali magnetic (standard), yang melekat pada instans Nitro. Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas.	Tidak ada	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum • Maximum
Melaporkan apakah aplikasi secara konsisten berusaha mendorong IOPS yang melebihi kinerja IOPS yang disediakan volume dalam menit terakhir. Metrik ini dapat berupa 0 (IOPS yang disediakan tidak terlampaui) atau				

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	1 (IOPS yang disediakan terlampaui). Untuk informasi selengkapnya, lihat Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch .			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeThroughputExceededCheck *	 Note Didukung untuk semua jenis volume, kecuali magnetic (standard), yang melekat pada instans Nitro. Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke Amazon ECS dan AWS Fargate tugas. Melaporkan apakah aplikasi secara konsisten berusaha mendorong throughput yang melebihi kinerja throughput yang disediakan volume dalam menit terakhir. Metrik ini dapat berupa 0 (throughput yang disediakan tidak terlampaui) atau	Tidak ada	VolumeId InstanceId	• Sum • Average • Minimum Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	1 (throughput yang disediakan terlampau i). Untuk informasi selengkapnya, lihat. Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch			

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeReadBytes	Memberikan informasi tentang operasi yang dibaca dalam periode waktu tertentu. • Statistik Sum melaporkan jumlah total byte yang ditransfer selama periode tersebut. • AverageStatistik melaporkan jumlah rata-rata byte yang dibaca selama periode yang ditentukan. • SampleCount Statistik mewakili jumlah titik data yang digunakan dalam perhitungan statistik.	Byte	VolumeId	• Average • Sum • SampleCount • Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

 Note

Untuk instans Xen, data dilaporkan hanya ketika ada aktivitas baca pada volume.

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeWriteBytes	Memberikan informasi tentang operasi baca dalam jangka waktu tertentu • Statistik Sum melaporkan jumlah total bita yang ditransfer selama periode tersebut. • AverageStatistik melaporkan jumlah rata-rata byte yang ditulis selama periode yang ditentukan. • SampleCount Statistik mewakili jumlah titik data yang digunakan dalam perhitungan statistik.  Note Untuk instans Xen, data dilaporkan hanya ketika ada aktivitas baca pada volume.	Byte	VolumeId	• Average • Sum • SampleCount • Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeReadOps	Total jumlah operasi baca dalam periode waktu tertentu. Operasi baca dihitung setelah selesai. Untuk menghitung operasi baca rata-rata per detik (baca IOPS) untuk periode, bagi total operasi baca dalam periode tersebut dengan jumlah detik dalam periode tersebut.	Hitungan	VolumeId	• Average • Sum • Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro
VolumeWriteOps	Total jumlah operasi dalam periode waktu tertentu. Operasi tulis dihitung pada penyelesaian. Untuk menghitung rata-rata operasi tulis per detik (IOPS tulis) untuk periode tersebut, bagi total operasi tulis dalam periode dengan jumlah detik dalam periode tersebut.	Hitungan	VolumeId	• Average • Sum • Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeTotalReadTime	 Note Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Untuk instans Xen, data dilaporkan hanya ketika ada aktivitas baca pada volume. Total jumlah detik yang dihabiskan oleh semua operasi baca yang selesai dalam jangka waktu tertentu. Jika beberapa permintaan dikirimkan pada waktu yang sama, total ini dapat lebih besar dari lama periode. Misalnya, selama 1 menit (60 detik): jika 150 operasi selesai selama periode tersebut, dan setiap operasi memerlukan 1 detik, nilainya adalah 150 detik.	Detik	VolumeId	- Average — tidak relevan untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro - Sum - Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeTotalWriteTime	 Note Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Untuk instans Xen, data dilaporkan hanya ketika ada aktivitas baca pada volume. Total jumlah detik yang dihabiskan oleh semua operasi yang selesai dalam periode waktu tertentu. Jika beberapa permintaan dikirimkan pada waktu yang sama, total ini dapat lebih besar dari lama periode. Misalnya, selama 1 menit (60 detik): jika 150 operasi selesai selama periode tersebut, dan setiap operasi memerlukan 1 detik, nilainya adalah 150 detik.	Detik	VolumeId	- Average — tidak relevan untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro - Sum - Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeIdleTime	 Note Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Total jumlah detik dalam periode waktu tertentu ketika tidak ada operasi baca atau yang .	Detik	VolumeId	- Average — tidak relevan untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro - Sum - Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans berbasis Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeQueueLength	Jumlah permintaan operasi baca dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.	Hitungan	VolumeId	- Average - Sum — tidak relevan untuk volume yang dilampirkan ke instans Nitro - Minimum Maximum — hanya untuk volume yang dilampirkan ke instans Nitro

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeStalledIOCheck *	 Note Hanya untuk contoh Nitro. Tidak dipublikasikan untuk volume yang dilampirkan ke tugas Amazon ECS dan AWS Fargate . Melaporkan apakah volume telah lulus atau gagal pemeriksaan IO yang macet di menit terakhir. Metrik ini dapat berupa 0 (lulus) atau 1 (gagal). Untuk informasi selengkapnya, lihat Monitor I/O karakteristik menggunakan CloudWatch.	Tidak ada	VolumeId InstanceId	• Jumlah • Rata-rata • Minimum • Maksimum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
VolumeThroughputPercentage	 Note Khusus volume SSD IOPS yang tersedia. Tidak didukung dengan volume dengan Multi-Lampiran aktif. Persentase I/O operasi per detik (IOPS) yang dikirimkan dari total IOPS yang disediakan untuk volume Amazon EBS. Volume SSD IOPS yang Tersedia memberikan performa yang telah disediakan 99,9 persen. Selama menulis, jika tidak ada I/O permintaan tertunda lainnya dalam satu menit, nilai metrik akan menjadi 100 persen. Selain itu, I/O kinerja volume dapat menurun sementara karena tindakan yang telah Anda lakukan (misalnya, membuat snapshot volume	Persen	VolumeId	- Average - Minimum - Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
	selama penggunaan puncak, menjalankan volume pada non-EBS-optimized instance, atau mengakses data pada volume untuk pertama kalinya).			
VolumeConsumedReadWriteOps	 Note Khusus volume SSD IOPS yang tersedia. Jumlah total operasi baca dan tulis (dinormalisasi ke unit kapasitas 256K) yang dikonsumsi dalam periode waktu tertentu. I/O operasi yang lebih kecil dari 256K masing-masing dihitung sebagai 1 IOPS yang dikonsumsi. I/O operasi yang lebih besar dari 256K dihitung dalam unit kapasitas 256K. Misalnya, 1024K I/O akan dihitung sebagai 4 IOPS yang dikonsumsi.	Hitungan	VolumeId	• Average • Sum • Minimum - Maximum

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
BurstBalance	 Note gp2, st1, dan sc1 volume saja. Memberikan informasi tentang persentase I/O kredit (untuk gp2) atau kredit throughput (untuk st1 dan sc1) yang tersisa di bucket burst. Data dilaporkan CloudWatch hanya ketika volume aktif. Jika volume tidak dipasang, tidak ada data yang dilaporkan. Jika performa dasar volume melebihi performa lonjakan maksimum, kredit tidak pernah dihabiskan. Untuk instans lainnya, saldo lonjakan yang dilaporkan adalah 100%. Untuk informasi selengkapnya, lihat Performa volume gp2.	Persen	VolumeId	- Average - Sum — tidak relevan untuk volume yang dilampirkan ke instans Nitro. - Minimum Maximum

* Anda tidak dapat menggunakan metrik ini di Outposts, Local Zones, atau Wavelength Zones.

Metrik untuk snapshot Amazon EBS

AWS/EBSNamespace menyertakan metrik berikut untuk snapshot Amazon EBS.

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
SnapshotCopyBytesTransferred	Jumlah data snapshot yang disalin ke Wilayah AWS	Byte	sourceRegion	Sum

Metrik untuk instans Nitro

Namespace AWS/EC2 mencakup metrik Amazon EBS tambahan untuk volume yang dipasangkan ke instans berbasis Nitro yang bukan merupakan instans bare metal.

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
InstanceEBSIOPSExceededCheck *	Melaporkan apakah aplikasi mencoba mendorong IOPS yang melebihi batas maksimum IOPS EBS untuk instans dalam menit terakhir. Metrik ini dapat berupa 0 (IOPS tidak terlampaui) atau 1 (IOPS terlampaui).	Tidak ada	- Jumlah - Rata-rata - Minimum - Maksimum
InstanceEBSThroughputExceededCheck *	Melaporkan apakah aplikasi mencoba mendorong throughput yang melebihi batas throughput EBS maksimum untuk instans dalam menit terakhir. Metrik ini dapat berupa 0 (throughput tidak terlampaui) atau 1 (throughput terlampaui).	Tidak ada	- Jumlah - Rata-rata - Minimum - Maksimum
EBSReadOps	Operasi baca yang diselesaikan dari semua volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans dalam periode waktu yang ditentukan	Hitungan	- Jumlah - Rata-rata

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
	n. Untuk menghitung I/O operasi baca rata-rata per detik (Baca IOPS) untuk periode tersebut, bagilah total operasi dalam periode tersebut dengan jumlah detik dalam periode tersebut. Jika menggunakan pemantauan dasar (5 menit), Anda dapat membagi jumlah ini dengan 300 untuk menghitung nilai IOPS Baca. Jika Anda memiliki pemantauan terperinci (1 menit), bagilah dengan 60. Anda juga dapat menggunakan fungsi matematika CloudWatch metrik DIFF_TIME untuk menemukan operasi per detik. Misalnya, jika Anda telah membuat grafik EBSReadOps CloudWatch sebagai m1, rumus matematika metrik m1 / (DIFF_TIME(m1)) mengembalikan metrik dalam operasi/detik. Untuk informasi selengkapnya tentang DIFF_TIME dan fungsi matematika metrik lainnya, lihat Menggunakan matematika metrik di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.		• Minimum • Maksimum

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
EBSWriteOps	Operasi tulis yang diselesaikan ke semua volume EBS yang dilampirkan pada instans tersebut dalam periode waktu yang ditentukan. Untuk menghitung I/O operasi tulis rata-rata per detik (Tulis IOPS) untuk periode tersebut, bagilah total operasi dalam periode tersebut dengan jumlah detik dalam periode tersebut. Jika menggunakan pemantauan dasar (5 menit), Anda dapat membagi angka ini dengan 300 untuk menghitung nilai IOPS Tulis. Jika Anda memiliki pemantauan terperinci (1 menit), bagilah dengan 60. Anda juga dapat menggunakan fungsi matematika CloudWatch metrik DIFF_TIME untuk menemukan operasi per detik. Misalnya, jika Anda telah membuat grafik EBSWriteOps CloudWatch sebagai m1, rumus matematika metrik m1/(DIFF_TIME(m1)) mengembalikan metrik dalam operasi/detik. Untuk informasi selengkapnya tentang DIFF_TIME dan fungsi matematika metrik lainnya, lihat Menggunakan matematika metrik di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.	Hitungan	• Jumlah • Rata-rata • Minimum • Maksimum

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
EBSReadBytes	Bit yang dibaca dari semua volume EBS yang dilampirkan ke instans dalam jangka waktu tertentu. Jumlah yang dilaporkan adalah jumlah bita baca selama periode tersebut. Jika menggunakan pemantauan dasar (5 menit), Anda dapat membagi angka ini dengan 300 untuk menemukan Bit/detik dari Pembacaan. Jika Anda memiliki pemantauan terperinci (1 menit), bagilah dengan 60. Anda juga dapat menggunakan fungsi matematika CloudWatch metrik DIFF_TIME untuk menemukan byte per detik. Misalnya, jika Anda telah membuat grafik EBSReadBytes CloudWatch sebagai m1, rumus matematika metrik $m1 / (\text{DIFF\_TIME}(m1))$ mengembalikan metrik dalam byte/detik. Untuk informasi selengkapnya tentang DIFF_TIME dan fungsi matematika metrik lainnya, lihat Menggunakan matematika metrik di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.	Byte	• Jumlah • Rata-rata • Minimum • Maksimum

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
EBSWriteBytes	Bitas yang ditulis ke semua volume EBS yang dilampirkan ke instans dalam jangka waktu tertentu. Jumlah yang dilaporkan adalah jumlah bitas tulis selama periode tersebut. Jika menggunakan pemantauan dasar (5 menit), Anda dapat membagi jumlah ini dengan 300 untuk menemukan Bitas/detik dari Penulisan. Jika Anda memiliki pemantauan terperinci (1 menit), bagilah dengan 60. Anda juga dapat menggunakan fungsi matematika CloudWatch metrik DIFF_TIME untuk menemukan byte per detik. Misalnya, jika Anda telah membuat grafik EBSWriteBytes CloudWatch sebagai m1, rumus matematika metrik $m1 / (DIFF\_TIME(m1))$ mengembalikan metrik dalam byte/detik. Untuk informasi selengkapnya tentang DIFF_TIME dan fungsi matematika metrik lainnya, lihat Menggunakan matematika metrik di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.	Byte	• Jumlah • Rata-rata • Minimum • Maksimum
EBSIOBalance%	Memberikan informasi tentang persentase I/O kredit yang tersisa di ember burst. Metrik ini hanya tersedia untuk pemantauan dasar. Metrik ini hanya tersedia untuk beberapa ukuran instans <code>*.4xlarge</code> dan yang lebih kecil, yang melonjak hingga performa maksimum hanya selama 30 menit setidaknya setiap 24 jam sekali. Untuk informasi selengkapnya, lihat EBS yang dioptimalkan secara default. Statistik Sum tidak berlaku untuk metrik ini.	Persen	• Minimum • Maksimum

Metrik	Deskripsi	Unit	Statistik yang bermakna
EBSByteBalance%	Memberikan informasi tentang persentase kredit throughput yang tersisa di bucket lonjakan. Metrik ini hanya tersedia untuk pemantauan dasar. Metrik ini hanya tersedia untuk beberapa ukuran instans *.4xlarge dan yang lebih kecil, yang melonjak hingga performa maksimum hanya selama 30 menit setidaknya setiap 24 jam sekali. Untuk informasi selengkapnya, lihat EBS yang dioptimalkan secara default . Statistik Sum tidak berlaku untuk metrik ini.	Persen	- Minimum - Maksimum

* Anda tidak dapat menggunakan metrik ini di Outposts, Local Zones, atau Wavelength Zones.

Metrik untuk pemulihan snapshot cepat

Namespace AWS/EBS menyertakan metrik untuk [pemulihan snapshot cepat](#).

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
FastSnapshotRestoreCreditsBucketSize	Jumlah maksimal volume akan membuat yang dapat diakumulasi. Metrik ini dilaporkan per snapshot per Availability Zone.	Tidak ada	SnapshotId AvailabilityZone	- Average - Minimum Maximum

Note

Statistik yang paling bermakna adalah Average. Hasil untuk statistik Minimum dan Maximum adalah sama

Metrik	Deskripsi	Unit	Dimensi	Statistik yang bermakna
				dengan Average dan dapat digunakan.
FastSnapshotRestorableCreditsBalance	Jumlah volume membuat tersedia. Metrik ini dilaporkan per snapshot per Zona Ketersediaan.	Tidak ada	SnapshotId AvailabilityZone	- Average - Minimum Maximum  Note Statistik yang paling bermakna adalah Average. Hasil untuk statistik Minimum dan Maximum adalah sama dengan Average dan dapat digunakan.

Grafik konsol Amazon EC2

Setelah Anda membuat volume, Anda dapat melihat grafik volume di konsol Amazon EC2. Pilih volume pada Volume di konsol dan pilih Pemantauan. Tabel berikut mencantumkan grafik yang ditampilkan. Kolom di sebelah kanan menjelaskan bagaimana metrik data mentah dari CloudWatch API digunakan untuk menghasilkan setiap grafik. Periode untuk semua grafik adalah 5 menit.

Grafik	Deskripsi menggunakan metrik mentah
Throughput baca (KiB/dtk)	$\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) / \text{Period} / 1024$
Throughput tulis (KiB/dtk)	$\text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes}) / \text{Period} / 1024$

Grafik	Deskripsi menggunakan metrik mentah
Baca operasi (Ops/dtk)	$\text{Sum}(\text{VolumeReadOps}) / \text{Period}$
Operasi tulis (Ops/dtk)	$\text{Sum}(\text{VolumeWriteOps}) / \text{Period}$
Panjang antrean rata-rata (Operasi)	$\text{Avg}(\text{VolumeQueueLength})$
Waktu yang dihabiskan untuk idle (%)	$\text{Sum}(\text{VolumeIdleTime}) / \text{Period} \times 100$
Ukuran baca rata-rata (KiB/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeReadBytes}) / 1024$ Untuk instans berbasis Nitro, rumus berikut mengambil Ukuran Baca Rata-Rata menggunakan CloudWatch Metrik Matematika : $(\text{Sum}(\text{VolumeReadBytes}) / \text{Sum}(\text{VolumeReadOps})) / 1024$ VolumeReadOps Metrik VolumeReadBytes dan tersedia di konsol EBS CloudWatch .
Ukuran tulis rata-rata (KiB/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeWriteBytes}) / 1024$ Untuk instans berbasis Nitro, rumus berikut mengambil Ukuran Tulis Rata-rata menggunakan CloudWatch Metrik Matematika : $(\text{Sum}(\text{VolumeWriteBytes}) / \text{Sum}(\text{VolumeWriteOps})) / 1024$ VolumeWriteOps Metrik VolumeWriteBytes dan tersedia di konsol EBS CloudWatch .

Grafik	Deskripsi menggunakan metrik mentah
Latensi baca rata-rata (ms/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeTotalReadTime}) \times 1000$ Untuk instans berbasis Nitro, rumus berikut mengambil Latensi Baca Rata-Rata menggunakan CloudWatch Metrik Matematika: $(\text{Sum}(\text{VolumeTotalReadTime}) / \text{Sum}(\text{VolumeReadOps})) \times 1000$ VolumeReadOps Metrik VolumeTotalReadTime dan tersedia di konsol EBS CloudWatch .
Latensi tulis rata-rata (ms/op)	$\text{Avg}(\text{VolumeTotalWriteTime}) \times 1000$ Untuk instans berbasis Nitro, rumus berikut mengambil Latensi Tulis Rata-Rata menggunakan CloudWatch Metrik Matematika: $(\text{Sum}(\text{VolumeTotalWriteTime}) / \text{Sum}(\text{VolumeWriteOps})) * 1000$ VolumeWriteOps Metrik VolumeTotalWriteTime dan tersedia di konsol EBS CloudWatch .

Untuk grafik latensi rata-rata dan grafik ukuran rata-rata, rata-ratanya dihitung terhadap jumlah total operasi (baca atau tulis, mana saja yang berlaku untuk grafik) yang selesai selama periode.

EventBridge Acara Amazon untuk Amazon EBS

Amazon EBS mengirimkan acara ke Amazon EventBridge untuk tindakan yang dilakukan pada volume dan snapshot. Dengan EventBridge, Anda dapat menetapkan aturan yang memicu tindakan terprogram dalam menanggapi peristiwa ini. Misalnya, Anda dapat membuat aturan yang mengirimkan notifikasi ke email Anda saat snapshot diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat.

Peristiwa di EventBridge direpresentasikan sebagai objek JSON. Kolom-kolom yang unik untuk peristiwa tersebut terdapat di bagian "detail" dari objek JSON. Bidang "peristiwa" berisi nama

peristiwa. Bidang "hasil" berisi status selesai dari tindakan yang memicu peristiwa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [pola EventBridge acara Amazon](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Amazon EventBridge?](#) di Panduan EventBridge Pengguna Amazon.

Peristiwa

- [Peristiwa volume EBS](#)
- [Acara inisialisasi volume EBS](#)
- [Peristiwa modifikasi volume EBS](#)
- [Peristiwa snapshot EBS](#)
- [Peristiwa Arsip Snapshots EBS](#)
- [Peristiwa pemulihan snapshot cepat EBS](#)
- [Menggunakan AWS Lambda untuk menangani EventBridge acara](#)

Peristiwa volume EBS

Amazon EBS mengirimkan peristiwa ke EventBridge saat peristiwa volume berikut terjadi.

Peristiwa

- [Buat volume \(buatVolume\)](#)
- [Hapus volume \(hapusVolume\)](#)
- [Pasang atau pasang ulang volume \(attachVolume, reattachVolume\)](#)
- [Lepaskan volume \(detachVolume\)](#)

Buat volume (buatVolume)

`createVolume` Acara dikirim ke AWS akun Anda ketika tindakan untuk membuat volume selesai. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Peristiwa ini dapat membawa hasil `available` atau `failed`. Pembuatan akan gagal jika tidak valid disediakan, seperti AWS KMS key yang ditunjukkan pada contoh di bawah ini.

Data peristiwa

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS untuk peristiwa `createVolume` yang berhasil.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
  ],
  "detail": {
    "result": "available",
    "cause": "",
    "event": "createVolume",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}
```

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa `createVolume` yang gagal. Penyebab kegagalan tersebut adalah kunci KMS yang dinonaktifkan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "sa-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  ],
  "detail": {
    "event": "createVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is disabled.",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  }
}
```

Berikut adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa `createVolume` yang gagal. Penyebab kegagalan adalah impor utama KMS yang tertunda.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "sa-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:sa-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
  ],
  "detail": {
    "event": "createVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:sa-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending import.",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  }
}
```

Hapus volume (`hapusVolume`)

`deleteVolume` Acara dikirim ke AWS akun Anda ketika tindakan untuk menghapus volume selesai. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Peristiwa ini memiliki hasil `deleted`. Jika penghapusan tidak selesai, peristiwa tidak akan pernah dikirim.

Data peristiwa

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS untuk peristiwa `deleteVolume` yang berhasil.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
```

```

    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567"
  ],
  "detail": {
    "result": "deleted",
    "cause": "",
    "event": "deleteVolume",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}

```

Pasang atau pasang kembali volume (attachVolume, reattachVolume)

reattachVolumeAcara attachVolume atau dikirim ke AWS akun Anda ketika volume dilampirkan atau disambungkan kembali ke sebuah instans. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Jika Anda menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi volume EBS dan kunci KMS tersebut menjadi tidak valid, EBS akan membuat catatan peristiwa jika kunci KMS tersebut kemudian digunakan untuk memasang atau memasang kembali instans, seperti yang ditunjukkan pada instans di bawah ini.

Data peristiwa

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa attachVolume yang gagal. Penyebab kegagalan adalah penghapusan kunci KMS yang tertunda.

Note

AWS dapat mencoba untuk menyambung kembali ke volume setelah pemeliharaan server rutin.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
    "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ]
}

```

```

],
"detail": {
  "event": "attachVolume",
  "result": "failed",
  "cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
  "request-id": ""
}
}

```

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa `reattachVolume` yang gagal. Penyebab kegagalan adalah penghapusan kunci KMS yang tertunda.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:0123456789ab:volume/vol-01234567",
    "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  ],
  "detail": {
    "event": "reattachVolume",
    "result": "failed",
    "cause": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789ab:key/01234567-0123-0123-0123-0123456789ab is pending deletion.",
    "request-id": ""
  }
}

```

Lepaskan volume (`detachVolume`)

`detachVolume` Acara dikirim ke AWS akun Anda saat volume terlepas dari instans Amazon EC2.

Data peristiwa

Berikut ini adalah contoh `detachVolume` acara yang sukses.

```

{

```



```

"version":"0",
"id":"2ec37298-1234-e436-70fc-c96b1example",
"detail-type":"AWS API Call via CloudTrail",
"source":"aws.ec2",
"account":"123456789012",
"time":"2024-03-18T16:35:52Z",
"region":"us-east-1",
"resources":[],
"detail":
{
  "eventVersion":"1.09",
  "userIdentity":
  {
    "type":"IAMUser",
    "principalId":"AIDAJT12345SQ2EXAMPLE",
    "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/administrator",
    "accountId":"123456789012",
    "accessKeyId":"AKIAJ67890A6EXAMPLE",
    "userName":"administrator"
  },
  "eventTime":"2024-03-18T16:35:52Z",
  "eventSource":"ec2.amazonaws.com",
  "eventName":"DetachVolume",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"12.12.123.12",
  "userAgent":"aws-cli/2.7.12 Python/3.9.11 Windows/10 exe/AMD64 prompt/off command/ec2.detach-volume",
  "requestParameters":
  {
    "volumeId":"vol-072577c46bexample",
    "force":false
  },
  "responseElements":
  {
    "requestId":"1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
    "volumeId":"vol-072577c46bexample",
    "instanceId":"i-0217f7eb3dexample",
    "device":"/dev/sdb",
    "status":"detaching",
    "attachTime":1710776815000
  },
  "requestID":"1234513a-6292-49ea-83f8-85e95example",
  "eventID":"1234551d-a15a-43eb-9e69-c983aexample",
  "readOnly":false,

```

```

    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

Acara inisialisasi volume EBS

Saat Anda membuat volume Amazon EBS dari snapshot dan menggunakan tingkat inisialisasi volume default atau Rasio Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume, `initializeVolume` peristiwa akan dikirim ke AWS akun Anda dalam waktu lima menit setelah inisialisasi volume selesai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume](#).

Acara ini tidak dikirim untuk volume yang dibuat menggunakan Pemulihan Snapshot Cepat.

Important

`completionTime` mencerminkan ketika kita membuat acara. Karena acara dihasilkan dalam waktu 5 menit setelah inisialisasi selesai, `completionTime` bisa sampai lima menit setelah inisialisasi selesai.

Berikut adalah contoh kasusnya.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [

```

```

    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-01234567890abcdef"
  ],
  "detail": {
    "event": " initializeVolume",
    "result": "succeeded",
    "completionTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}

```

Peristiwa modifikasi volume EBS

Amazon EBS mengirimkan modifyVolume peristiwa ke EventBridge saat volume diubah. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Volume Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1:012345678901:volume/vol-03a55cf56513fa1b6"
  ],
  "detail": {
    "result": "optimizing",
    "cause": "",
    "event": "modifyVolume",
    "request-id": "01234567-0123-0123-0123-0123456789ab"
  }
}

```

Peristiwa snapshot EBS

Amazon EBS mengirimkan peristiwa ke EventBridge saat peristiwa volume berikut terjadi.

Peristiwa

- [Membuat snapshot \(membuatSnapshot\)](#)
- [Membuat snapshot \(membuatSnapshots\)](#)

- [Salin snapshot \(copySnapshot\)](#)
- [Bagikan snapshot \(shareSnapshot\)](#)

Membuat snapshot (membuatSnapshot)

`createSnapshot` Acara dikirim ke AWS akun Anda saat tindakan untuk membuat snapshot selesai. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Peristiwa ini dapat membawa hasil `succeeded` atau `failed`.

Data peristiwa

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS untuk peristiwa `createSnapshot` yang berhasil. Di detail bagian, `source` bidang berisi ARN volume sumber. Kolom `startTime` dan `endTime` mengindikasikan kapan pembuatan snapshot dimulai dan diselesaikan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::us-west-2:volume/vol-01234567",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"  }
}
```

Membuat snapshot (membuatSnapshots)

createSnapshotsAcara dikirim ke AWS akun Anda saat tindakan untuk membuat snapshot multi-volume selesai. Peristiwa ini dapat membawa hasil succeeded atau failed.

Data peristiwa

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS untuk peristiwa createSnapshots yang berhasil. Di detail bagian ini, source bidang berisi volume sumber ARNs dari kumpulan snapshot multi-volume. Bidang startTime dan endTime mengindikasikan kapan pembuatan snapshot dimulai dan diselesaikan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234568"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshots",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshots": [
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
        "status": "completed"
      },
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234568",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234568",
        "status": "completed"
      }
    ]
  }
}
```

```
}
}
```

Daftar di bawah ini adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa `createSnapshots` yang gagal. Penyebab kegagalan adalah satu atau lebih snapshot untuk set snapshot multi-volume gagal diselesaikan. Nilai-nilai `snapshot_id` adalah ARNs dari snapshot yang gagal. `startTime` dan `endTime` mewakili saat tindakan `create-snapshots` dimulai dan berakhir.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Multi-Volume Snapshots Completion Status",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
    "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234568"
  ],
  "detail": {
    "event": "createSnapshots",
    "result": "failed",
    "cause": "Snapshot snap-01234567 is in status error",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshots": [
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234567",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234567",
        "status": "error"
      },
      {
        "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-east-1:snapshot/snap-01234568",
        "source": "arn:aws:ec2::us-east-1:volume/vol-01234568",
        "status": "error"
      }
    ]
  }
}
```

Salin snapshot (copySnapshot)

copySnapshotAcara dikirim ke AWS akun Anda ketika tindakan untuk menyalin snapshot selesai. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Peristiwa ini dapat membawa hasil succeeded atau failed.

Di detail bagian source ini, adalah ARN dari snapshot sumber, dan merupakan ARN snapshot_id dari salinan snapshot. startTimedan endTime menunjukkan kapan operasi penyalinan dimulai dan berakhir. incrementalmenunjukkan apakah salinan snapshot adalah snapshot inkremental (true), atau snapshot penuh (). false transferTypemenunjukkan apakah operasi salinan snapshot adalah operasi penyalinan standar atau operasi penyalinan berbasis waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Salinan berbasis waktu untuk snapshot Amazon EBS dan didukung EBS AMIs](#).

Jika Anda menyalin snapshot di seluruh Wilayah, peristiwa tersebut dipancarkan di Wilayah tujuan.

Skenario 1: Operasi penyalinan snapshot standar selesai

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dikirim ke akun Anda ketika operasi penyalinan snapshot standar berhasil diselesaikan. Perhatikan bahwa transferType adalahstandard.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
```

```

    "incremental": "true",
    "transferType": "standard"
  }
}

```

Skenario 2: Operasi penyalinan snapshot berbasis waktu selesai dalam durasi penyelesaian

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dikirim ke akun Anda ketika operasi salinan snapshot berbasis waktu selesai dalam durasi penyelesaiannya. Perhatikan bahwa `transferType` ini adalah `time-based` untuk menunjukkan bahwa itu adalah operasi penyalinan snapshot berbasis waktu. `completionDurationStartTime` menunjukkan kapan durasi penyelesaian dimulai.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "incremental": "true",
    "completionDurationStartTime": "2024-11-16T06:27:33.816Z",
    "transferType": "time-based"
  }
}

```

Skenario 3: Operasi penyalinan snapshot berbasis waktu selesai tetapi melewati durasi penyelesaian yang diminta

Ketika operasi salinan snapshot berbasis waktu selesai, tetapi gagal memenuhi durasi penyelesaian yang diminta, CloudWatch mengirimkan dua peristiwa ke akun Anda. Berikut ini adalah contoh dari peristiwa tersebut.

- Acara pertama dikirim ke akun Anda segera setelah durasi penyelesaian terlewatkan, bahkan jika operasi penyalinan masih berlangsung. Untuk acara ini, detail-type adalah EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration, dan missedCompletionDurationCause memberikan alasannya.

```
{
  "version": "0",
  "id": "fd90eb95-0938-e02c-cf55-b81363b8ac12",
  "detail-type": "EBS Copy Snapshot Missed Completion Duration",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "2024-11-19T18:17:08Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcdef"],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "missedCompletionDurationCause": "Snapshot copy was not able to meet the specified completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was exceeded.",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-01234567890abcdef",
    "source": "arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:snapshot/snap-00987654321fedcba",
    "startTime": "Sun Nov 24 22:32:55 UTC 2024",
    "transferType": "time-based"
  }
}
```

- Acara kedua dikirim ke akun Anda hanya setelah snapshot selesai. Acara tersebut termasuk missedCompletionDurationCause, yang memberikan alasannya.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
```

```

"resources": [
  "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
],
"detail": {
  "event": "copySnapshot",
  "result": "succeeded",
  "cause": "",
  "request-id": "",
  "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
  "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
  "incremental": "true",
  "completionDurationStartTime": "2024-11-16T06:27:33.816Z",
  "missedCompletionDurationCause": "Snapshot copy was not able to meet the specified completion duration because your snapshot copy operation throughput quota was exceeded.",
  "transferType": "time-based"
}
}

```

Skenario 4: Operasi penyalinan snapshot gagal

Berikut ini adalah contoh peristiwa yang dikirim ke akun Anda ketika operasi salinan snapshot gagal. Perhatikan result bahwa failed untuk menunjukkan bahwa operasi gagal.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "copySnapshot",
    "result": "failed",
    "cause": "Source snapshot ID is not valid",
    "request-id": "",

```

```

    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": "arn:aws:ec2::eu-west-1:snapshot/snap-76543210",
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}

```

Bagikan snapshot (shareSnapshot)

shareSnapshotAcara dikirim ke AWS akun Anda ketika akun lain membagikan snapshot dengannya. Namun, itu tidak disimpan, dicatat, atau diarsipkan. Hasilnya selalu succeeded.

Data peristiwa

Berikut adalah contoh objek JSON yang dipancarkan oleh EBS setelah peristiwa shareSnapshot yang gagal. Di detail bagian tersebut, nilainya source adalah nomor AWS akun pengguna yang membagikan snapshot dengan Anda. startTimedan endTime mewakili saat tindakan share-snapshot dimulai dan berakhir. Peristiwa shareSnapshot ini hanya akan dilakukan saat snapshot privat dibagikan dengan pengguna lain. Berbagi snapshot publik tidak memicu peristiwa.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-01234-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Snapshot Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "012345678901",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567"
  ],
  "detail": {
    "event": "shareSnapshot",
    "result": "succeeded",
    "cause": "",
    "request-id": "",
    "snapshot_id": "arn:aws:ec2::us-west-2:snapshot/snap-01234567",
    "source": 012345678901,
    "startTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
    "endTime": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ"
  }
}

```

Peristiwa Arsip Snapshots EBS

Amazon EBS memancarkan peristiwa yang terkait dengan tindakan pengarsipan snapshot. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pantau pengarsipan snapshot Amazon EBS menggunakan Acara CloudWatch](#).

Peristiwa pemulihan snapshot cepat EBS

Amazon EBS mengirimkan peristiwa ke EventBridge saat status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot berubah. Peristiwa dipancarkan atas dasar upaya terbaik.

Berikut adalah contoh data untuk peristiwa ini.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-0123-0123-0123-012345678901",
  "detail-type": "EBS Fast Snapshot Restore State-change Notification",
  "source": "aws.ec2",
  "account": "123456789012",
  "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:ec2:us-east-1::snapshot/snap-03a55cf56513fa1b6"
  ],
  "detail": {
    "snapshot-id": "snap-1234567890abcdef0",
    "state": "optimizing",
    "zone": "us-east-1a",
    "message": "Client.UserInitiated - Lifecycle state transition",
  }
}
```

Kemungkinan nilai untuk state adalah enabling, optimizing, enabled, disabling, dan disabled.

Kemungkinan nilai untuk message adalah sebagai berikut:

Client.InvalidSnapshot.InvalidState - The requested snapshot transitioned to an invalid state (Error)

Permintaan untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat gagal dan status bertransisi ke disabling atau disabled. Pemulihan snapshot cepat tidak diaktifkan untuk snapshot ini.

`Client.UserInitiated`

Status berhasil dialihkan ke `enabling` atau `disabling`.

`Client.UserInitiated` - Lifecycle state transition

Status berhasil dialihkan ke `optimizing`, `enabled`, atau `disabled`.

`Server.InsufficientCapacity` - There was insufficient capacity available to satisfy the request

Permintaan untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat gagal karena kapasitas tidak mencukupi, dan status bertransisi ke `disabling` atau `disabled`. Tunggu dan kemudian coba lagi.

`Server.InternalError` - An internal error caused the operation to fail

Permintaan untuk mengaktifkan pemulihan snapshot cepat gagal karena kesalahan internal, dan status bertransisi ke `disabling` atau `disabled`. Tunggu dan kemudian coba lagi.

`Client.InvalidSnapshot.InvalidState` - The requested snapshot was deleted or access permissions were revoked

Status pemulihan snapshot cepat untuk snapshot telah ditransisikan ke `disabling` atau `disabled` karena snapshot dihapus atau tidak dibagikan oleh pemilik snapshot. Pemulihan snapshot cepat tidak dapat diaktifkan untuk snapshot yang telah dihapus atau tidak lagi dibagikan kepada Anda.

Menggunakan AWS Lambda untuk menangani EventBridge acara

Anda dapat menggunakan Amazon EBS dan Amazon EventBridge untuk mengotomatiskan alur kerja pencadangan data Anda. Ini mengharuskan Anda untuk membuat kebijakan IAM, AWS Lambda fungsi untuk menangani acara, dan EventBridge aturan yang cocok dengan peristiwa yang masuk dan merutekannya ke fungsi Lambda.

Prosedur berikut menggunakan peristiwa `createSnapshot` untuk menyalin snapshot yang sudah selesai secara otomatis ke Wilayah lain untuk pemulihan bencana.

Untuk menyalin snapshot yang sudah selesai ke Wilayah lain

1. Buat kebijakan IAM, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut, untuk memberikan izin untuk menggunakan `CopySnapshot` tindakan dan menulis ke log. EventBridge Tetapkan kebijakan kepada pengguna yang akan menangani EventBridge acara tersebut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CopySnapshot"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

2. Tentukan fungsi di Lambda yang akan tersedia dari konsol. EventBridge Contoh fungsi Lambda di bawah ini, ditulis dalam Node.js, dipanggil EventBridge ketika `createSnapshot` peristiwa yang cocok dipancarkan oleh Amazon EBS (menandakan bahwa snapshot telah selesai). Saat diinvokasi, fungsi menyalin snapshot dari `us-east-2` untuk `us-east-1`.

```
// Sample Lambda function to copy an EBS snapshot to a different Region

var AWS = require('aws-sdk');
var ec2 = new AWS.EC2();

// define variables
var destinationRegion = 'us-east-1';
var sourceRegion = 'us-east-2';
console.log ('Loading function');

//main function
exports.handler = (event, context, callback) => {
```

```

// Get the EBS snapshot ID from the event details
var snapshotArn = event.detail.snapshot_id.split('/');
const snapshotId = snapshotArn[1];
const description = `Snapshot copy from ${snapshotId} in ${sourceRegion}.`;
console.log ("snapshotId:", snapshotId);

// Load EC2 class and update the configuration to use destination Region to
initiate the snapshot.
AWS.config.update({region: destinationRegion});
var ec2 = new AWS.EC2();

// Prepare variables for ec2.modifySnapshotAttribute call
const copySnapshotParams = {
  Description: description,
  DestinationRegion: destinationRegion,
  SourceRegion: sourceRegion,
  SourceSnapshotId: snapshotId
};

// Execute the copy snapshot and log any errors
ec2.copySnapshot(copySnapshotParams, (err, data) => {
  if (err) {
    const errorMessage = `Error copying snapshot ${snapshotId} to Region
${destinationRegion}.`;
    console.log(errorMessage);
    console.log(err);
    callback(errorMessage);
  } else {
    const successMessage = `Successfully started copy of snapshot
${snapshotId} to Region ${destinationRegion}.`;
    console.log(successMessage);
    console.log(data);
    callback(null, successMessage);
  }
});
};

```

Untuk memastikan bahwa fungsi Lambda Anda tersedia dari EventBridge konsol, buat di Wilayah tempat EventBridge acara akan terjadi. Lihat informasi selengkapnya di [Panduan Developer AWS Lambda](#).

3. Buka EventBridge konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/events/>.

4. Di panel navigasi, pilih buat Aturan, lalu pilih Buat aturan.
5. Untuk Langkah 1: Tentukan detail aturan, lakukan hal berikut ini:
 - a. Masukkan nilai untuk Nama dan Deskripsi.
 - b. Untuk Bus peristiwa, tetap default.
 - c. Pastikan Aktifkan aturan pada bus peristiwa yang dipilih telah diaktifkan.
 - d. Untuk Tipe peristiwa, pilih Aturan dengan pola peristiwa.
 - e. Pilih Berikutnya.
6. Untuk Langkah 2: Bangun pola peristiwa, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk sumber acara, pilih AWS acara atau acara EventBridge mitra.
 - b. Di bagian Pola peristiwa, untuk sumber peristiwa, pastikan bahwa layanan AWS dipilih, dan untuk layanan AWS, pilih EC2.
 - c. Untuk Tipe peristiwa, pilih Notifikasi Snapshot EBS, pilih Peristiwa spesifik, lalu pilih createSnapshot.
 - d. Pilih Hasil spesifik dan kemudian pilih berhasil.
 - e. Pilih Berikutnya.
7. Untuk Langkah 3: Pilih target, lakukan hal berikut ini:
 - a. Untuk Tipe target, pilih Layanan AWS.
 - b. Untuk Pilih target, pilih fungsi Lambda, dan untuk Fungsi pilih fungsi yang Anda buat sebelumnya.
 - c. Pilih Selanjutnya.
8. Untuk Langkah 4: Konfigurasikan tanda, tentukan tanda untuk aturan jika diperlukan, lalu pilih Berikutnya.
9. Untuk Langkah 5: Tinjau dan buat, tinjau aturan lalu pilih Buat aturan.

Aturan Anda seharusnya kini muncul di tab Aturan. Pada contoh yang ditunjukkan, peristiwa yang Anda konfigurasikan harus oleh EBS pada saat Anda menyalin snapshot berikutnya.

Amazon EBS statistik kinerja terperinci

Perangkat NVMe pemblokiran Amazon EBS menjual statistik I/O kinerja resolusi tinggi real-time untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans Amazon berbasis Nitro. EC2 Statistik

ini disajikan sebagai penghitung agregat yang dipertahankan selama durasi lampiran volume ke instance. Statistik memberikan rincian tentang jumlah kumulatif operasi, byte yang dikirim dan diterima, dan waktu yang dihabiskan untuk operasi baca dan tulis. I/O Selain itu, statistik mencakup histogram untuk I/O operasi baca dan tulis, dan total waktu aplikasi Anda telah melebihi volume EBS atau IOPS atau batas throughput yang disediakan instans terlampir.

Anda dapat mengumpulkan statistik ini dengan perincian hingga interval 1 detik. Jika permintaan dibuat lebih sering dari interval 1 detik, NVMe pengemudi mungkin mengantri permintaan, bersama dengan perintah admin lainnya, untuk diproses di lain waktu.

Pertimbangan

- Statistik didukung untuk semua jenis volume Amazon EBS.
- Statistik hanya didukung untuk volume yang melekat pada [instans yang dibangun di atas Sistem AWS Nitro](#).
- Statistik tersedia untuk volume yang diaktifkan Multi-Attach. Saat melihat statistik untuk volume yang diaktifkan Multi-Lampiran, statistik khusus untuk lampiran instance tersebut, dan hanya mencerminkan penggunaan instans tersebut.
- Statistik tersedia tanpa biaya tambahan.

Statistik

Perangkat NVMe blok Amazon EBS menjual statistik berikut:

Nama statistik	Nama lengkap	Jenis	Deskripsi
total_read_ops	Total operasi baca	Penghitung	Jumlah total operasi baca yang selesai.
total_write_ops	Total operasi tulis	Penghitung	Jumlah total operasi penulisan yang diselesaikan.
total_read_bytes	Total byte baca	Penghitung	Jumlah total byte baca yang ditransfer.
total_write_bytes	Total byte tulis	Penghitung	Jumlah total byte tulis yang ditransfer.

Nama statistik	Nama lengkap	Jenis	Deskripsi
total_read_time	Total waktu baca	Penghitung	Total waktu yang dihabiskan, dalam mikrodetik, oleh semua operasi baca yang diselesaikan.
total_write_time	Total waktu tulis	Penghitung	Total waktu yang dihabiskan, dalam mikrodetik, oleh semua operasi penulisan yang diselesaikan.
ebs_volume_performance_exceeded_iops	Total permintaan waktu melebihi volume IOPS yang disediakan	Penghitung	Total waktu, dalam mikrodetik, permintaan IOPS melebihi kinerja IOPS yang disediakan volume.
ebs_volume_performance_exceeded_tp	Total permintaan waktu melebihi volume throughput yang disediakan	Penghitung	Total waktu, dalam mikrodetik, permintaan throughput melebihi kinerja throughput yang disediakan volume.
ec2_instance_ebs_performance_exceeded_iops	Total permintaan waktu melebihi kinerja EC2 IOPS instans	Penghitung	Total waktu, dalam mikrodetik, volume EBS melebihi kinerja IOPS maksimum EC2 instans Amazon yang terpasang.
ec2_instance_ebs_performance_exceeded_tp	Total permintaan waktu melebihi kinerja throughput EC2 instans	Penghitung	Total waktu, dalam mikrodetik, volume EBS melebihi kinerja throughput maksimum EC2 instans Amazon yang terpasang.
volume_queue_length	Panjang antrian volume	Titik waktu	Jumlah operasi baca dan tulis yang menunggu untuk diselesaikan.

Nama statistik	Nama lengkap	Jenis	Deskripsi
read_io_latency_histogram	Baca I/O histogram	Histogram *	Jumlah operasi baca yang diselesaikan dalam setiap bin latensi, dalam mikrodetik.
write_io_latency_histogram	Tulis I/O histogram	Histogram *	Jumlah operasi tulis yang diselesaikan dalam setiap bin latensi, dalam mikrodetik.

Note

* Statistik histogram hanya mewakili I/O operasi yang telah selesai dengan sukses. I/O Operasi yang macet atau terganggu tidak termasuk, tetapi akan terbukti dalam `volume_queue_length` statistik, yang disajikan sebagai point-in-time statistik.

Mengakses statistik

Statistik harus diakses langsung dari instance yang dilampirkan volume Amazon EBS. Anda dapat mengakses statistik menggunakan salah satu metode berikut.

Instans Linux

Amazon CloudWatch

Anda dapat mengonfigurasi CloudWatch agen Amazon untuk mengumpulkan statistik dari instans Anda dan membuatnya tersedia sebagai metrik khusus di CloudWatch. Anda kemudian dapat menggunakan metrik CloudWatch untuk menganalisis I/O pola, melacak tren kinerja, membuat dasbor khusus, dan mengatur alarm otomatis berdasarkan ambang kinerja.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi CloudWatch agen, lihat berikut ini:

- [Buat file konfigurasi CloudWatch agen](#)
- [Kumpulkan metrik NVMe driver Amazon EBS](#)

Dengan versi add-on Amazon CloudWatch Observability EKS 4.1.0 dan yang lebih baru, statistik dikumpulkan secara otomatis saat metrik driver Amazon EBS CSI diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [metrik NVMe driver Amazon EBS](#).

ebsnvme script

ebsnvmeSkrip dapat ditemukan di repo Github [amazon-ec2-utils](#).

Untuk mengakses statistik

1. Hubungkan ke instance tempat volume terpasang.
2. Unduh ebsnvme skrip dari repo amazon-ec2-utils Github.

```
wget https://raw.githubusercontent.com/amazonlinux/amazon-ec2-utils/refs/heads/main/ebsnvme
```

3. Ubah izin untuk skrip agar dapat dieksekusi.

```
sudo chmod +x ./ebsnvme
```

4. Jalankan ebsnvme skrip dan tentukan nama perangkat untuk volume.

```
sudo ./ebsnvme stats /dev/nvme0n1
```

nvme-cli tool

Untuk mengakses statistik

1. Hubungkan ke instance tempat volume terpasang.
2. Amazon Linux yang AMIs dirilis setelah 12 November 2024 menyertakan versi terbaru dari `nvme-cli` alat tersebut. Jika Anda menggunakan AMI Amazon Linux yang lebih lama, perbarui `nvme-cli` alat ini.

```
sudo yum install nvme-cli
```

3. Jalankan perintah berikut dan tentukan nama perangkat untuk volume.

```
nvme amzn stats /dev/nvme0n1
```

Prometheus

Anda dapat memantau statistik dengan Prometheus, aplikasi pemantauan sumber terbuka, dan Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus. Hal ini memudahkan pemantauan volume Amazon EBS di seluruh kontainer dan lingkungan Kubernetes dalam skala besar. Dengan driver Amazon EBS CSI versi v1.37.0 dan yang lebih baru, statistik kinerja terperinci diekspos sebagai titik akhir yang kompatibel dengan Prometheus untuk mengekspor ke Prometheus/metrics.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonsumsi metrik ke ruang kerja Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus di Panduan Pengguna Layanan Terkelola Amazon untuk Prometheus](#).

Instans Windows

nvme_amzn.exe tool

Untuk mengakses statistik

1. Hubungkan ke instance tempat volume terpasang.
2. Pastikan Anda menggunakan versi AWSNVMe driver 1.7.0 atau yang lebih baru. Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui AWSNVMe driver, lihat [AWS NVMe driver](#).
3. Dapatkan nomor disk untuk volume EBS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memetakan volume Amazon EBS ke nama NVMe perangkat](#)
4. Jalankan perintah berikut sebagai Administrator dan tentukan nomor disk untuk volume.

```
.\nvme_amzn.exe stats disk_number
```

Amazon GuardDuty untuk Amazon EBS

Amazon GuardDuty adalah layanan deteksi ancaman yang membantu melindungi akun, wadah, beban kerja, dan data di AWS lingkungan Anda. Menggunakan model machine learning (ML), serta kemampuan deteksi anomali dan ancaman, GuardDuty terus memantau berbagai sumber log dan aktivitas runtime untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan potensi risiko keamanan dan aktivitas berbahaya di lingkungan Anda.

Fitur [Perlindungan Malware](#) dalam GuardDuty memindai volume Amazon EBS yang terkait dengan instans Amazon EC2 dan beban kerja container untuk mendeteksi potensi ancaman. GuardDuty menawarkan dua cara untuk melakukan ini:

- Aktifkan Perlindungan Malware — Saat GuardDuty menghasilkan temuan yang menunjukkan potensi keberadaan malware di instans Amazon EC2 atau beban kerja kontainer, ia akan secara otomatis memulai pemindaian malware pada sumber daya yang berpotensi disusupi.
- Gunakan pemindaian malware sesuai permintaan tanpa mengaktifkan Perlindungan Malware — Berikan Nama Sumber Daya Amazon (ARN) instans Amazon EC2 Anda untuk memulai pemindaian sesuai permintaan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan GuardDuty Pengguna Amazon](#).

Memahami kode untuk Amazon EBS dalam laporan penagihan dan penggunaan

Saat Anda menggunakan Amazon EBS, kami menyertakan kode terkait dalam laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda. Meninjau kode ini membantu Anda memahami biaya dan pola penggunaan untuk Amazon EBS. Melacak dan mengelola pengeluaran Anda sangat penting untuk mengoptimalkan biaya Anda.

Tabel berikut menjelaskan kode untuk Amazon EBS yang muncul di laporan penagihan dan penggunaan Anda. Untuk daftar kode Wilayah yang digunakan dalam laporan penagihan dan penggunaan, lihat Kode [penagihan AWS wilayah](#).

Kode penagihan untuk:

- [Snapshot](#)
- [Penyimpanan volume](#)
- [Kinerja yang disediakan](#)
- [EBS langsung APIs](#)
- [Pemulihan snapshot cepat \(FSR\)](#)

Sumber daya terkait

- [Harga Amazon EBS](#)
- [the section called “Harga”](#)

Snapshot

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<i>region</i> - EBS:SnapshotUsage	Snapshot tingkat standar (salinan tambahan).	GB-Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:SnapshotArchiveStorage	Arsipkan snapshot tingkat (salinan lengkap).	GB-Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:SnapshotArchiveEarlyDelete	Menghapus snapshot yang diarsipkan sebelum periode retensi minimum berakhir.	GB	Per penghapusan
<i>region</i> - EBS:SnapshotArchiveRetrieval	Mengambil snapshot yang diarsipkan.	GB	Per GB

Penyimpanan volume

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<i>region</i> - EBS:VolumeUsage.gp3	Penyimpanan untuk volume General Purpose SSD (gp3).	GB-Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:VolumeUsage.g2	Penyimpanan untuk volume General Purpose SSD (g2).	GB-Bulan	Per Jam

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<code>meUsage.gp2</code>			
<code>region-EBS:VolumeUsage.io2</code>	Penyimpanan untuk volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan.	GB-Bulan	Per Jam
<code>region-EBS:VolumeUsage.piops</code>	Penyimpanan untuk volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan.	GB-Bulan	Per Jam
<code>region-EBS:VolumeUsage.st1</code>	Penyimpanan untuk volume HDD yang Dioptimalkan Throughput.	GB-Bulan	Per Jam
<code>region-EBS:VolumeUsage.sc1</code>	Penyimpanan untuk volume HDD Dingin.	GB-Bulan	Per Jam
<code>region-EBS:VolumeUsage</code>	Penyimpanan untuk volume Magnetik.	GB-Bulan	Per Jam

Kinerja yang disediakan

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<code>region-EBS:VolumeThroughput</code>	Throughput yang disediakan untuk volume gp3 lebih dari 125 MB/s.	MB/S-bulan	Per Jam

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
meP-Throu ghput.gp3			
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. gp3	IOPS yang disediakan untuk volume gp3 lebih dari 3.000.	IOPS - Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. io2	IOPS yang disediakan untuk volume io2 hingga 32.000.	IOPS - Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. io2.tier2	IOPS yang disediakan untuk volume io2 dari 32.001 hingga 64.000.	IOPS - Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. io2.tier3	IOPS yang disediakan untuk volume io2 lebih besar dari 64.000.	IOPS - Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:Volu meP-IOPS. piops	IOPS yang disediakan untuk volume io1.	IOPS - Bulan	Per Jam
<i>region</i> - EBS:Volu meIOUsage	IOPS Warisan.	IOPS - Bulan	Per Jam

EBS langsung APIs

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<i>region</i> - EBS:directAPI.snapshot.List	Panggilan ke tindakan ListChangedBlocks dan ListSnapshotBlocks API.	Per 1.000 permintaan	Per permintaan
<i>region</i> - EBS:directAPI.snapshot.Get	Blok yang dikembalikan oleh aksi GetSnapshotBlock API.	Per 1.000 blok dikembalikan	Per permintaan
<i>region</i> - EBS:directAPI.snapshot.Put	Blok yang ditulis oleh aksi PutSnapshotBlock API.	Per 1.000 blok ditulis	Per permintaan

Pemulihan snapshot cepat (FSR)

Kode	Deskripsi	Unit	Granularitas
<i>region</i> - EBS:FastSnapshotRestore	Unit Jam Layanan Data (DSU-jam) untuk snapshot diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat (per AZ).	DSU-jam	Per menit (minimal satu jam)

Buat inventaris volume EBS Anda

Amazon EBS menyediakan sumber daya penyimpanan blok berkinerja tinggi yang dapat diskalakan yang dapat digunakan bersama instans. EC2 Anda dapat melampirkan volume EBS ke sebuah EC2 instans. Anda juga dapat melepaskan volume EBS dari sebuah EC2 instans.

Berikut ini adalah karakteristik utama penyimpanan EBS. Administrator sistem dapat memperoleh informasi tentang karakteristik ini untuk sumber daya EBS Anda dan menggunakannya untuk mengonfigurasi penyimpanan yang setara secara fungsional untuk server yang Anda jalankan di tempat atau server dari Penyedia Cloud lain. Administrator sistem juga dapat mengambil data yang disimpan dalam sumber daya EBS Anda dan kemudian menyimpan data di tempat atau di penyimpanan dari Penyedia Cloud lain.

Karakteristik	Deskripsi
Volume	Volume EBS adalah perangkat penyimpanan tingkat blok yang tahan lama yang dapat Anda lampirkan ke instance, format, dan mount.
Kinerja I/O	Amazon EBS menyediakan beberapa jenis volume, yang berbeda dalam hal karakteristik kinerja dan harga.
Isi volume data EBS Anda	Satu-satunya cara untuk mengakses data secara langsung pada volume adalah dari instance.
Snapshot	Snapshot EBS adalah point-in-time salinan data pada volume EBS. Snapshot disimpan di Amazon S3, dalam bucket yang tidak dapat Anda akses secara langsung.
Isi snapshot EBS Anda	Anda dapat membaca data dari snapshot Anda, atau menggunakannya untuk membuat volume.

Volume

Saat Anda membuat volume EBS, Anda memilih Availability Zone untuk volume. Anda harus melampirkan volume EBS ke EC2 instans di Availability Zone yang sama. Anda dapat membuat volume saat meluncurkan EC2 instance, atau membuatnya terlebih dahulu dan kemudian melampirkannya ke sebuah instance. Jika volume dilampirkan ke sebuah instance, statusnya adalah `in-use`. Jika volume tidak dilampirkan ke instance, statusnya adalah `available`.

Mengapa ini penting

Volume root EBS berisi sistem operasi untuk EC2 instance Anda. Volume data EBS dapat berisi data penting bisnis. Anda dapat mencantumkan volume EBS Anda di semua Wilayah dan apakah mereka dilampirkan ke EC2 instans.

Untuk mendapatkan ringkasan volume EBS Anda di semua Wilayah

Anda dapat menggunakan [Amazon EC2 Global View](#) untuk mencantumkan volume EBS Anda di semua Wilayah.

1. Buka konsol Amazon EC2 Global View di <https://console.aws.amazon.com/ec2globalview/rumah>.
2. Pada tab Region explorer, di bawah Ringkasan, periksa jumlah sumber daya untuk Volume, yang mencakup jumlah volume dan jumlah Wilayah. Klik teks yang digarisbawahi untuk melihat bagaimana jumlah volume tersebar di seluruh Wilayah.
3. Pada tab Pencarian global, pilih filter klien Jenis sumber daya = Volume. Anda dapat memfilter hasil lebih lanjut dengan menentukan Wilayah atau tag.

Untuk menggambarkan volume EBS yang sedang digunakan

Gunakan perintah [describe-volumes](#). Anda harus menjalankan perintah ini di setiap Wilayah di mana Anda memiliki volume EBS. `--filters` Parameter tersebut mencakup hasil ke volume yang ada in-use. `--query` Parameter hanya menampilkan bidang yang ditentukan dalam output. Anda dapat menyertakan bidang tambahan sesuai kebutuhan.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters Name=status,Values=in-use \
  --query "Volumes[].[VolumeId,Size,Attachments[0].InstanceId]" \
  --output table
```

Berikut ini adalah output contoh. Kolom adalah ID volume, ukuran volume, ID dari instance terlampir, dan nama perangkat.

```
-----
|                               DescribeVolumes                               |
+-----+-----+-----+-----+
| vol-0992ee65bec96de19 | 8 | i-00a7d9ec76a46a49f | /dev/xvda |
| vol-04d631d22047db1cb | 30 | i-0b1bf24fd4f297ab9 | /dev/sda1 |
| ... |
| ... |
| vol-0b811be5cbd1425cc | 100 | i-0a8d998154b320257 | /dev/xvde |
```

```
+-----+-----+-----+-----+
```

Untuk menggambarkan volume EBS yang tidak digunakan

Pada perintah sebelumnya, modifikasi filter untuk menemukan volume dengan status `available` sebagai berikut.

```
--filters Name=status,Values=available
```

Jika volume tidak digunakan, Anda harus menentukan apakah ia memiliki data yang Anda butuhkan. Misalnya, Anda dapat menghapus volume yang dibuat untuk tujuan pengujian atau untuk memecahkan masalah. Volume mungkin juga tersedia jika perangkat blok yang melampirkan volume ke instance [dikonfigurasi untuk bertahan](#) setelah penghentian instance. Jika ini masalahnya, verifikasi apakah data pada volume masih diperlukan.

Kinerja I/O

Jenis volume yang Anda tentukan untuk volume EBS menentukan kinerjanya. Bergantung pada jenis volume, Anda dapat menentukan kombinasi ukuran, IOPS, dan throughput untuk volume Anda. Untuk informasi tentang IOPS dan throughput maksimum yang disediakan untuk setiap jenis volume, lihat jenis volume [Amazon EBS](#).

Mengapa ini penting

Setelah Anda menentukan kinerja volume EBS Anda, Anda dapat memutuskan spesifikasi minimum yang diperlukan untuk penyimpanan yang setara secara fungsional.

Untuk mendapatkan informasi tentang kinerja volume Anda

Gunakan perintah [describe-volumes](#) untuk menggambarkan kinerja volume Anda yang sedang digunakan. `--queryParameter` hanya menampilkan bidang yang ditentukan dalam output. Anda dapat menyertakan bidang tambahan sesuai kebutuhan. Untuk informasi tentang kinerja yang dioptimalkan EBS, lihat [spesifikasi jenis EC2 instans Amazon di Panduan Jenis EC2](#) Instans Amazon.

```
aws ec2 describe-volumes \
  --filters Name=status,Values=in-use \
  --query "Volumes[].[VolumeId,VolumeType,Iops,Throughput]" \
  --output table
```

Berikut ini adalah output contoh. Kolom tersebut adalah ID volume, tipe volume, IOPS, dan throughput (MIB/s).

```

-----
|                               DescribeVolumes                               |
+-----+-----+-----+-----+
| vol-0992ee65bec96de19 | gp3 | 3000 | 125 |
| vol-04d631d22047db1cb | gp2 | 100 | None |
| ... |
| ... |
| vol-0b811be5cbd1425cc | gp3 | 3000 | 125 |
+-----+-----+-----+-----+

```

Isi volume data EBS Anda

Amazon EBS tidak memiliki akses ke data yang Anda simpan di volume EBS Anda. Anda bertanggung jawab untuk membuat cadangan volume data Anda. Misalnya, Anda dapat membuat point-in-time snapshot, yang dikenal sebagai snapshot EBS.

Anda juga dapat terhubung ke EC2 instans Anda dan mentransfer file dari volume EBS Anda ke komputer Anda sendiri. Ada banyak alat yang tersedia untuk membantu Anda melakukan ini. Berikut ini adalah beberapa contohnya.

Mengapa ini penting

Jika Anda memiliki data penting bisnis pada volume EBS Anda, Anda dapat menyalinnya ke penyimpanan yang setara secara fungsional.

Untuk mentransfer file dari volume yang dilampirkan ke instance Linux

Connect ke instans Linux Anda dan gunakan SCP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mentransfer file menggunakan SCP](#).

Untuk mentransfer file dari volume yang dilampirkan ke instance Windows

Connect ke instance Windows Anda dan gunakan RDP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mentransfer file menggunakan RDP](#).

Snapshot

Anda dapat mencadangkan volume data EBS Anda dengan membuat snapshot EBS. Anda dapat membuat snapshot EBS menggunakan Amazon [EBS, Amazon Data Lifecycle Manager](#), atau. [AWS Backup](#)

Mengapa ini penting

Jika Anda memiliki data penting bisnis pada volume EBS Anda, kemungkinan besar Anda membuat cadangan dalam bentuk snapshot EBS. Anda dapat menemukan snapshot terbaru dari volume Anda dan memverifikasi bahwa mereka mencerminkan data saat ini pada volume.

Untuk mendeskripsikan snapshot untuk volume tertentu

Gunakan perintah [describe-snapshots](#). `--filters`Parameter mencakup hasil ke snapshot untuk volume yang ditentukan. `--query`Parameter hanya menampilkan bidang yang ditentukan dalam output. Anda dapat menyertakan bidang tambahan sesuai kebutuhan.

```
aws ec2 describe-snapshots \
  --filters Name=volume-id,Values=vol-00622ef8c2ac8b762 \
  --query Snapshots[*].[SnapshotId,CompletionTime,Description] --output table
```

Berikut ini adalah output contoh. Kolom adalah ID snapshot, tanggal penyelesaian, dan apakah volume dienkripsi.

DescribeSnapshots			
snap-0ad439c50efabb47c	2024-07-12T03:36:27.952000+00:00	False	

Isi snapshot EBS Anda

Anda tidak dapat mengunduh atau mengekspor konten snapshot EBS ke format lain. Namun, Anda dapat mengakses data dalam snapshot Anda dengan menggunakan langsung EBS APIs, atau dengan membuat volume EBS dari snapshot dan mentransfer file.

Mengapa ini penting

Jika Anda memiliki data penting bisnis pada volume EBS Anda, kemungkinan besar Anda membuat cadangan dalam bentuk snapshot EBS. Anda dapat mengambil data ini dan menyalinnya ke penyimpanan yang setara secara fungsional.

Opsi 1: Untuk membaca data dari snapshot Anda

Gunakan [EBS langsung APIs](#).

Opsi 2: Untuk membuat volume dari snapshot dan mentransfer data

1. Gunakan perintah [create-volume](#) untuk membuat volume dari snapshot.

```
aws ec2 create-volume \  
  --volume-type gp3 \  
  --snapshot-id snap-0ad439c50efabb47c \  
  --iops 6000 \  
  --availability-zone us-east-2b
```

2. Gunakan perintah [attach-volume](#) untuk melampirkan volume ke sebuah instance.

```
aws ec2 attach-volume \  
  --device /dev/sdf \  
  --instance-id i-0b1bf24fd4f297ab9 \  
  --volume-id vol-1234567890abcdef0
```

3. Connect ke instans dan [format Anda dan pasang](#) volume.
4. [Transfer file](#) pada volume ke komputer Anda sendiri.

Kuota untuk Amazon EBS

Anda Akun AWS memiliki kuota default, sebelumnya disebut sebagai batas, untuk masing-masing. Layanan AWS Kecuali dinyatakan lain, setiap kuota bersifat khusus per Wilayah. Anda dapat meminta peningkatan untuk beberapa kuota dan kuota lainnya tidak dapat ditingkatkan.

Untuk melihat kuota Amazon EBS, buka konsol [Service Quotas](#). Di panel navigasi, pilih AWS layanan dan pilih Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS). Untuk meminta peningkatan kuota, lihat [Meminta Peningkatan Kuota](#) dalam Panduan Pengguna Service Quotas.

Anda Akun AWS memiliki kuota berikut yang terkait dengan Amazon EBS.

Nama	Default	Dapat disesu an	Deskripsi
Snapshot yang diarsipkan per volume	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang diarsipkan per volume.
CompleteSnapshot permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum CompleteSnapshot permintaan yang diizinkan per akun.
Salinan snapshot bersamaan per Wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Tidak	Jumlah maksimum salinan snapshot bersamaan ke satu wilayah tujuan.
Snapshot bersamaan per volume Cold HDD (sc1)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume SSD Tujuan Umum (gp2)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
			volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume SSD Tujuan Umum (gp3)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume Magnetik (standar)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io1) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Provisioned IOPS SSD (io2) di Wilayah ini.
Snapshot bersamaan per Volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1)	Setiap Wilayah yang didukung: 1	Tidak	Jumlah maksimum snapshot bersamaan per volume Throughput Optimized HDD (st1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Pemulihan snapshot cepat	us-east-1:5 us-east-2:5 us-west-1:5 us-west-2:5 af-south-1:5 ap-east-1:5 ap-northeast-1:5 ap-northeast-2:5 ap-northeast-3:5 ap-south-1:5 ap-southeast-1:5 ap-southeast-2:5 ap-southeast-3:5 ca-central-1:5 eu-central-1:5 eu-north-1:5 eu-south-1:5 eu-west-1:5 eu-west-2:5 eu-west-3:5	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang dapat diaktifkan untuk pemulihan snapshot cepat di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
	me-central-1:5 me-south-1:5 sa-east-1:5 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 5		
GetSnapshotBlock permintaan per akun	us-east-1:5.000 per detik us-east-2:5.000 per detik us-west-2:5.000 per detik ap-southeast-1:5.000 per detik eu-west-1:5.000 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum GetSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per akun.
GetSnapshotBlock permintaan per snapshot	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum GetSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per snapshot.

Nama	Default	Dapat disediakan	Deskripsi
IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 300.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1)	Setiap Wilayah yang didukung: 500.000	Ya	Jumlah agregat maksimum IOPS yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi IOPS untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2)	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	IOPS arus maksimum (dari) dan permintaan (ke) untuk permintaan modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.
Arsip snapshot dalam proses per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 25	Ya	Jumlah maksimum arsip snapshot yang sedang berlangsung per akun.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Snapshot dalam proses memulihkan dari arsip per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum snapshot yang sedang berlangsung dipulihkan dari arsip per akun.
ListChangedBlocks permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListChangedBlocks permintaan yang diizinkan per akun.
ListSnapshotBlocks permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 50 per detik	Tidak	Jumlah maksimum ListSnapshotBlocks permintaan yang diizinkan per akun.
Operasi volume salinan bersamaan maksimum per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 5	Ya	Jumlah maksimum operasi volume salinan bersamaan yang diizinkan per akun di wilayah ini.
Tingkat Penyediaan untuk Inisialisasi Volume di seluruh permintaan pembuatan volume bersamaan per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 5.000	Ya	Rasio Terketentuan agregat maksimum untuk Inisialisasi Volume, di MIB/s, yang dapat diminta di seluruh permintaan pembuatan volume bersamaan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
PutSnapshotBlock permintaan per akun	us-east-1:5.000 per detik us-east-2:5.000 per detik us-west-2:5.000 per detik ap-southeast-1:5.000 per detik eu-west-1:5.000 per detik Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 1.000 per detik	Ya	Jumlah maksimum PutSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per akun.
PutSnapshotBlock permintaan per snapshot	Setiap Wilayah yang didukung: 1.000 per detik	Tidak	Jumlah maksimum PutSnapshotBlock permintaan yang diizinkan per snapshot.
Snapshot per Wilayah	Setiap Wilayah yang didukung: 100.000	Ya	Jumlah maksimum snapshot per Wilayah.
StartSnapshot snapshot tertunda per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 100	Tidak	Jumlah maksimum snapshot tertunda per akun yang dapat dibuat menggunakan StartSnapshot API.

Nama	Default	Dapat disediakan	Deskripsi
StartSnapshot permintaan per akun	Setiap Wilayah yang didukung: 10 per detik	Tidak	Jumlah maksimum StartSnapshot permintaan yang diizinkan per akun.
Penyimpanan untuk volume Cold-HDD (sc1) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp2) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northe ast-3:300 ap-southe ast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Magnetik (standar) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1) EBS	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
Penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2) EBS	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Penyimpanan untuk volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) dalam TiB	af-south-1:300 ap-east-1:300 ap-northeast-3:300 ap-southeast-3:300 eu-south-1:300 me-central-1:300 me-south-1:300 Masing-masing Wilayah yang didukung lainnya: 50	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat disediakan di seluruh volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Cold-HDD (sc1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume Cold HDD (sc1) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp2) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume General Purpose SSD (gp2) di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Modifikasi penyimpanan untuk volume SSD Tujuan Umum (gp3) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume General Purpose SSD (gp3) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Magnetik (standar) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume Magnetik (standar) di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io1) yang Disediakan di Wilayah ini.
Modifikasi penyimpanan untuk volume Provisioned IOPS SSD (io2) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 20	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume IOPS SSD (io2) yang Disediakan di Wilayah ini.

Nama	Default	Dapat disesuaikan	Deskripsi
Modifikasi penyimpanan untuk volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) dalam TiB	Setiap Wilayah yang didukung: 500	Ya	Jumlah penyimpanan agregat maksimum, di TiB, yang dapat diminta dalam modifikasi volume di seluruh volume HDD yang Dioptimalkan Throughput (st1) di Wilayah ini.
Throughput salinan snapshot berbasis waktu per wilayah tujuan	Setiap Wilayah yang didukung: 2.000	Ya	Throughput tingkat akun maksimum, dalam MIB/detik, untuk operasi penyalinan snapshot berbasis waktu per Wilayah tujuan.

Pertimbangan-pertimbangan

- Kuota Anda dapat berubah seiring waktu. Amazon EBS terus memantau penyimpanan yang disediakan dan penggunaan IOPS Anda di setiap Wilayah dan dapat secara otomatis meningkatkan kuota Anda, berdasarkan per wilayah, berdasarkan penggunaan Anda. Meskipun Amazon EBS dapat secara otomatis meningkatkan kuota berdasarkan penggunaan Anda, Anda dapat meminta peningkatan kuota jika diperlukan. Misalnya, jika Anda berencana untuk menggunakan lebih banyak gp3 penyimpanan di AS Timur (Virginia Utara) daripada kuota Anda saat ini, Anda dapat meminta peningkatan kuota untuk jenis volume tersebut di Wilayah tersebut sebelum penggunaan yang direncanakan.
- Kuota untuk salinan snapshot Bersamaan per Wilayah tujuan tidak dapat disesuaikan menggunakan Service Quotas. Namun, Anda dapat meminta kenaikan kuota ini dengan menghubungi AWS Support.
- Kuota modifikasi IOPS dan modifikasi Penyimpanan berlaku untuk nilai arus agregat (untuk ukuran atau IOPS, tergantung pada kuota) volume yang dapat mengalami modifikasi secara bersamaan. Anda dapat membuat permintaan modifikasi bersamaan untuk volume yang telah menggabungkan

nilai saat ini (untuk ukuran atau IOPS) hingga kuota. Misalnya, jika modifikasi IOPS Anda untuk kuota volume IOPS SSD (io1) yang disediakan adalah 50,000, Anda dapat membuat permintaan modifikasi IOPS bersamaan untuk sejumlah io1 volume selama IOPS gabungan saat ini sama dengan atau kurang dari 50,000. Jika Anda memiliki tiga io1 volume yang masing-masing disediakan dengan 20,000 IOPS, Anda dapat meminta modifikasi IOPS untuk dua volume secara bersamaan ($20,000 * 2 < 50,000$). Jika Anda mengirimkan permintaan modifikasi IOPS bersamaan untuk volume ketiga, Anda melebihi kuota dan permintaan tersebut gagal ($20,000 * 3 > 50,000$).

- Amazon EBS memiliki batasan yang tidak dapat disesuaikan berikut untuk jumlah volume EBS per permintaan peluncuran instans.
 - 2500—us-east-1, us-west-2, eu-west-1, dan ap-northeast-1
 - 500— semua Wilayah lainnya

Batas ini berlaku untuk permintaan peluncuran instans yang Anda buat, dan permintaan peluncuran instance yang dibuat oleh AWS layanan, seperti Amazon EMR, atas nama Anda. Jika permintaan peluncuran instans Anda gagal karena melebihi batas ini, sebaiknya Anda menyesuaikan konfigurasi volume EBS dalam permintaan peluncuran untuk memastikan jumlah volume di bawah batas, atau Anda bekerja dengan pengelola akun teknis (TAM) untuk menjelajahi opsi lain untuk meluncurkan kluster Anda tanpa melebihi batas.

Riwayat dokumen untuk Panduan Pengguna Amazon EBS

Tabel berikut menjelaskan rilis dokumentasi untuk Amazon EBS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Pembaruan modifikasi Volume Elastis	Anda sekarang dapat memulai modifikasi Volume Elastis baru segera setelah yang sebelumnya selesai, hingga empat kali dalam periode 24 jam.	Januari 15, 2026
Recycle Bin untuk volume EBS	Recycle Bin memungkinkan Anda melindungi volume Amazon EBS dari penghapusan yang tidak disengaja.	November 20, 2025
Salin volume EBS	Anda dapat membuat point-in-time salinan instan dari volume Amazon EBS dalam Availability Zone yang sama.	Oktober 14, 2025
pembaruan volume gp3	Anda sekarang dapat menyediakan volume General Purpose SSD (gp3) dengan ukuran hingga 64 TiB, IOPS hingga 80.000, dan throughput hingga 2.000 MiB/s.	September 26, 2025
Pembaruan panduan latensi untuk volume io2	io2Volume Block Express dirancang untuk memberikan latensi rata-rata di bawah 500 mikrodetik untuk operasi I/O 16KiB. io2 Volume Block Express juga memberikan latensi outlier yang lebih baik	September 26, 2025

dibandingkan dengan volume Tujuan Umum, mengurangi frekuensi I/Os melebihi 800 mikrodetik lebih dari 10 kali lipat.

[Injeksi Latensi](#)

Gunakan tindakan Injeksi AWS FIS latensi untuk mensimulasikan I/O latensi yang meningkat pada volume Amazon EBS Anda.

September 16, 2025

[io2Perluasan wilayah](#)

Volume IOPS SSD (io2) yang disediakan sekarang tersedia di semua komersial dan Wilayah. AWS GovCloud (US)

Juli 22, 2025

[Cuplikan lokal di Local Zones](#)

Anda sekarang dapat membuat snapshot lokal di Local Zones.

15 Mei 2025

[Tarif Penyediaan Amazon EBS untuk Inisialisasi Volume](#)

Anda sekarang dapat menentukan tingkat inisialisasi volume saat membuat volume Amazon EBS untuk memastikan bahwa volume tersebut sepenuhnya diinisialisasi dalam jumlah waktu yang dapat diprediksi.

6 Mei 2025

[Titik akhir VPC Manajer Data Lifecycle Manager Amazon](#)

Sekarang Anda dapat membuat koneksi pribadi antara VPC dan Amazon Data Lifecycle Manager dengan membuat titik akhir VPC antarmuka.

Februari 28, 2025

Salinan AMI berbasis waktu	Anda sekarang dapat meminta durasi penyelesaian untuk operasi penyalinan AMI yang didukung EBS untuk memastikan bahwa salinan AMI diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.	Februari 25, 2025
Ukuran snapshot penuh	Anda sekarang dapat melihat ukuran penuh snapshot Amazon EBS menggunakan konsol Amazon EC2 dan AWS CLI	Februari 11, 2025
Dukungan Amazon Data Lifecycle Manager IPv6	Amazon Data Lifecycle Manager sekarang menyediakan titik akhir dual-stack yang mendukung keduanya dan lalu lintas. IPv4 IPv6	Februari 7, 2025
Dukungan Recycle Bin IPv6	Recycle Bin sekarang menyediakan titik akhir dual-stack yang mendukung keduanya dan lalu lintas. IPv4 IPv6	Desember 19, 2024
Cuplikan lokal di Local Zones Khusus	Anda sekarang dapat membuat snapshot lokal di Dedicated Local Zones.	Desember 16, 2024
AWSDataLifecycleManagerServiceRole AWS kebijakan terkelola diperbarui	Kebijakan AWSData Lifecycle ManagerServiceRole AWS terkelola telah diperbarui untuk menyertakan izin untuk <code>ec2:DescribeAvailabilityZones</code> tindakan tersebut.	Desember 16, 2024

[Kebijakan deklaratif untuk memblokir akses publik untuk snapshot EBS](#)

Anda sekarang dapat menggunakan kebijakan deklaratif untuk menerapkan pengaturan tingkat akun untuk memblokir akses publik untuk snapshot di beberapa Wilayah dan akun secara bersamaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan deklaratif](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

Desember 1, 2024

[Salinan snapshot berbasis waktu](#)

Anda sekarang dapat meminta durasi penyelesaian untuk operasi salinan snapshot untuk memastikan bahwa salinan snapshot selesai dalam jangka waktu tertentu.

November 26, 2024

[Tag pengecualian untuk Recycle Bin](#)

Anda sekarang dapat menambahkan tag pengecualian ke aturan retensi tingkat Wilayah untuk mengecualikan sumber daya yang memiliki tag tertentu.

November 19, 2024

[CloudFormation dukungan untuk Recycle Bin](#)

Anda sekarang dapat membuat dan mengelola aturan retensi Recycle Bin menggunakan AWS CloudFormation.

November 18, 2024

[Amazon EBS statistik kinerja terperinci](#)

Perangkat blok Amazon EBS NVMe menjual I/O statistik kinerja resolusi tinggi real-time untuk volume Amazon EBS yang dilampirkan ke instans Amazon EC2 berbasis Nitro.

November 12, 2024

[CloudWatch Metrik baru untuk volume Amazon EBS](#)

Anda sekarang dapat menggunakan CloudWatch metrik VolumeAvgReadLatency VolumeAvgWriteLatency ,VolumeIOPSExceededCheck , dan VolumeThroughputExceededCheck Amazon untuk memantau kinerja volume.

Oktober 30, 2024

[Aktifkan kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager di seluruh akun](#)

Anda dapat menggunakannya CloudFormation StackSets untuk mengaktifkan kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager di seluruh AWS organisasi atau di seluruh akun tertentu. AWS

April 26, 2024

[AWSDataLifecycleManagerSSMFullAkses kebijakan AWS terkelola](#)

Memperbarui kebijakan untuk mendukung snapshot yang konsisten dengan aplikasi untuk SAP HANA menggunakan dokumen SSM AWSSystemManagerSAP-CreateDLMSnapshotForSAPHANA .

17 November 2023

VolumeStalledIOCheck metrik	Anda dapat menggunakan metrik VolumeStalledIOCheck untuk memeriksa apakah volume telah berhasil atau gagal melewati pemeriksaan IO yang macet di menit terakhir.	16 November 2023
Kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager	Anda sekarang dapat membuat kebijakan default Amazon Data Lifecycle Manager untuk snapshot EBS dan EBS yang didukung AMIs untuk mencadangkan semua volume dan instans di Wilayah.	16 November 2023
Kunci snapshot Amazon EBS	Anda dapat mengunci snapshot Amazon EBS untuk melindunginya dari penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya, atau menyimpannya dalam format WORM untuk durasi tertentu.	15 November 2023
Blokir akses publik untuk snapshot	Anda sekarang dapat menggunakan blokir akses publik untuk snapshot guna mencegah berbagi snapshot secara publik.	9 November 2023

[Praskrip dan pascaskrip Amazon Data Lifecycle Manager](#)

Sekarang Anda dapat menggunakan praskrip dan pascaskrip dalam kebijakan snapshot Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatisasi siklus hidup snapshot yang konsisten dengan aplikasi.

7 November 2023

[NVMe reservasi](#)

io2Volume yang diaktifkan Multi-Attach mendukung NVMe reservasi, yang merupakan seperangkat protokol pagar penyimpanan standar industri.

18 September 2023

[Pengujian kesalahan pada Amazon EBS](#)

Gunakan AWS FIS untuk berhenti sementara I/O antara volume EBS dan instance yang dilampirkan untuk menguji bagaimana beban kerja Anda menangani interupsi. I/O

27 Januari 2023

[Kunci aturan retensi Keranjang Sampah](#)

Anda dapat mengunci aturan retensi untuk membantu melindunginya dari modifikasi dan penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya.

23 November 2022

[Kunci syarat untuk Keranjang Sampah](#)

Anda dapat menggunakan kunci syarat `rbin:Request/ResourceType` dan `rbin:Attribute/ResourceType` untuk memfilter akses pada permintaan Keranjang Sampah.

14 Juni 2022

Volume io2 Block Express	Anda dapat memodifikasi ukuran dan IOPS yang tersedia dari volume io2 Block Express dan Anda dapat mengaktifkannya untuk pemulihan snapshot cepat.	31 Mei 2022
Recycle Bin untuk AMIs	Recycle Bin memungkinkan Anda memulihkan terhapus AMIs secara tidak sengaja.	3 Februari, 2022
Keranjang Sampah untuk snapshot Amazon EBS	Keranjang Sampah untuk snapshot Amazon EBS adalah fitur pemulihan snapshot yang memungkinkan Anda memulihkan snapshot yang terhapus secara tidak sengaja.	29 November 2021
Arsip Snapshot Amazon EBS	Arsip Snapshot Amazon EBS adalah tingkat penyimpanan baru yang dapat Anda gunakan untuk penyimpanan berbiaya rendah dan jangka panjang dari snapshot yang jarang diakses.	29 November 2021
Dukungan pengusangan AMI untuk Amazon Data Lifecycle Manager	Kebijakan AMI yang didukung EBS Amazon Data Lifecycle Manager tidak dapat digunakan lagi. AMIs Kebijakan AWSData LifecycleManagerServiceRole For AMIManagement AWS terkelola telah diperbarui untuk mendukung fitur ini.	23 Agustus 2021

CloudWatch metrik untuk Amazon Data Lifecycle Manager	Anda dapat memantau kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager menggunakan Amazon. CloudWatch	28 Juli 2021
CloudTrail peristiwa data untuk EBS langsung APIs	Peristiwa data ListSnaps hotBlocks ListChangedBlocks GetSnapshotBlock,,, dan PutSnapshotBlock APIs dapat dicatat di CloudTrail.	27 Juli 2021
Volume io2 Block Express	io2Volume Block Express sekarang tersedia secara umum.	19 Juli 2021
Snapshot lokal Amazon EBS di Outposts	Anda sekarang dapat menggunakan snapshot lokal Amazon EBS di Outposts untuk menyimpan snapshot volume secara lokal di Amazon S3 pada Outpost dirinya sendiri. Outpost	4 Februari 2021
Dukungan Multi-Lampirkan untuk volume io2	Anda sekarang dapat mengaktifkan volume SSD IOPS yang tersedia (io2) untuk Multi-Lampiran Amazon EBS.	18 Desember 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Gunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatiskan proses berbagi snapshot dan menyalinnya di seluruh akun. AWS	17 Desember 2020

Volume gp3	Tipe volume SSD Tujuan Umum Amazon EBS baru. Anda dapat menentukan IOPS yang tersedia dan throughput saat Anda membuat atau memodifikasi volume.	1 Desember 2020
Ukuran volume HDD dengan throughput yang dioptimalkan dan HDD Cold	Volume HDD dengan throughput yang dioptimalkan (st1) dan HDD Cold (sc1) dapat mempunyai ukuran berkisar dari 125 GiB hingga 16 TiB.	30 November 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Anda dapat menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager untuk mengotomatiskan pembuatan, penyimpanan, dan penghapusan AMIs yang didukung EBS.	9 November 2020
Amazon Data Lifecycle Manager	Kebijakan Amazon Data Lifecycle Manager dapat dikonfigurasi dengan hingga empat jadwal.	17 September 2020
Volume IOPS SSD (io2) yang disediakan untuk Amazon EBS	Volume (io2) IOPS SSD yang disediakan dirancang untuk memberikan ketahanan volume 99,999 persen dengan AFR tidak lebih dari 0,001 persen.	24 Agustus 2020
Pemulihan snapshot cepat	Anda dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat untuk snapshot yang dibagikan dengan Anda.	21 Juli 2020

[Amazon EBS Multi-Lampiran](#)

Anda sekarang dapat melampirkan satu volume SSD IOPS yang Tersedia (io1) ke hingga 16 instans berbasis Nitro yang berada di Zona Ketersediaan yang sama.

14 Februari 2020

[Pemulihan snapshot cepat Amazon EBS](#)

Anda dapat mengaktifkan pemulihan snapshot cepat pada snapshot EBS untuk memastikan bahwa volume EBS yang dibuat dari snapshot telah sepenuhnya diinisialisasi saat pembuatan dan langsung memberikan semua performa yang disediakan.

20 November 2019

[Snapshot multi-volume Amazon EBS](#)

Anda dapat mengambil snapshot yang akurat point-in-time, terkoordinasi dengan data, dan konsisten crash di beberapa volume EBS yang dilampirkan ke instans EC2.

29 Mei 2019

[Enkripsi Amazon EBS secara default](#)

Setelah Anda mengaktifkan enkripsi secara default di suatu Wilayah, semua volume EBS baru yang dibuat di Wilayah tersebut akan dienkripsi dengan kunci KMS default untuk enkripsi EBS.

23 Mei 2019

Mengotomatiskan siklus hidup snapshot	Anda dapat menggunakan Amazon Data Lifecycle Manager guna mengotomatisasi pembuatan dan penghapusan snapshot untuk volume EBS Anda.	12 Juli 2018
Lakukan modifikasi pada volume EBS terlampir	Dengan sebagian besar volume EBS terlampir ke sebagian besar instans EC2, Anda dapat mengubah ukuran volume, tipe, dan IOPS tanpa mencopot lampiran volume atau menghentikan instans.	13 Februari 2017
Salin snapshot Amazon EBS terenkripsi antara Akun AWS	Anda sekarang dapat menyalin snapshot EBS terenkripsi di antaranya. Akun AWS	Juni 21, 2016
Throughput Dioptimalkan HDD dan tipe volume Cold HDD	Anda sekarang dapat membuat volume HDD Throughput yang Dioptimalkan (st1) dan HDD Cold (sc1).	19 April 2016
Jenis volume SSD Tujuan Umum	Volume SSD Tujuan Umum menawarkan penyimpanan hemat biaya yang ideal untuk berbagai beban kerja. Volume ini memberikan latensi satu digit milidetik, kemampuan melonjak hingga 3.000 IOPS untuk waktu yang lama, dan performa dasar 3 IOPS/GiB. Ukuran volume SSD Tujuan Umum dapat bervariasi mulai 1 GiB hingga 1 TiB.	Juni 16, 2014

[Enkripsi Amazon EBS](#)

Enkripsi Amazon EBS menawarkan enkripsi volume dan snapshot data EBS yang mulus, sehingga tidak perlu membangun dan memelihara infrastruktur manajemen kunci yang aman. Enkripsi EBS memungkinkan keamanan data diam dengan mengenkripsi data Anda menggunakan Kunci yang dikelola AWS. Enkripsi dilakukan di server yang melakukan hosting instans EC2, yang menyediakan enkripsi data saat berpindah antara instans EC2 dan penyimpanan EBS.

Mei 21, 2014

[Salinan snapshot tambahan](#)

Anda sekarang dapat menjalankan salinan snapshot inkremental.

11 Juni 2013

[Salinan snapshot EBS](#)

Anda dapat menggunakan salinan snapshot untuk membuat cadangan data, membuat volume Amazon EBS baru, atau membuat Amazon Machine Images (AMI).

17 Desember 2012

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.