



Panduan Pengguna

MediaConvert



MediaConvert: Panduan Pengguna

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa itu AWS Elemental MediaConvert?	1
Pengaturan	3
Menyiapkan izin Peran IAM	3
Menggunakan peran default	4
Membuat peran IAM di dalam MediaConvert	4
Membuat peran dalam IAM	5
Memberikan izin untuk mengakses bucket Amazon S3 terenkripsi	7
Memulai	9
Prasyarat	9
Membuat pekerjaan	10
Input dan output yang didukung	11
Format input yang didukung	11
Persyaratan input HLS	18
Persyaratan masukan HTTP	21
Format input yang didukung untuk alur kerja khusus audio	21
Format keluaran yang didukung	23
Resolusi output maksimum yang didukung	26
Membuat output MXF	27
Passthrough video	37
Tabel referensi keluaran AAC	41
Membuat output hanya audio	48
Tabel referensi wadah dan codec	52
Kontainer yang didukung	53
Codec yang didukung	69
Tabel referensi keterangan	92
Teks masukan yang didukung, dalam wadah video	92
Teks masukan yang didukung, dalam file sespan	128
Persyaratan IMSC	143
Tugas	144
Membuat pekerjaan	144
Menduplikasi pekerjaan	145
Mengekspor dan mengimpor pekerjaan	145
Melihat riwayat pekerjaan Anda	146
Mencari pekerjaan	147

Membatalkan pekerjaan	149
Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan	149
Langkah opsional: Jeda antrian	150
Langkah 1: Tentukan file input	150
Langkah 2: Buat pemilih input	151
Langkah 3: Buat grup output	153
Langkah 4: Buat output	154
Langkah 5: Tentukan pengaturan pekerjaan global	161
Contoh pengaturan pekerjaan JSONs	162
Contoh: MP4 keluaran	163
Contoh: keluaran ABR	166
Contoh: ABR Otomatis	175
Pengaturan masukan	180
Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan	181
Menyiapkan pekerjaan alur kerja perakitan	182
Trek audio dan pemilih audio	185
Pemilih keterangan dan keterangan	186
Pengaturan keluaran	202
Keterangan	203
Memilih paket streaming atau file mandiri	214
Memilih grup keluaran streaming Anda	216
Pengaturan pengkodean yang disarankan untuk kualitas video	224
Variabel	227
Preset	239
Menentukan preset	239
Membuat preset	240
Membuat preset, berdasarkan preset sistem	241
Memodifikasi preset	242
Daftar preset	243
Menghapus preset	243
Template	244
Membuat pekerjaan dari template	244
Membuat template	245
Memodifikasi template	246
Template daftar	247
Menghapus template	247

Antrean	248
Antrian sesuai permintaan	250
Memproses beberapa pekerjaan secara paralel	250
Membuat antrian	252
Memperbarui antrian	253
Melihat detail antrian	254
Menghapus antrian	255
Antrian yang dipesan	256
Harga untuk antrian yang dipesan	257
Mensimulasikan antrian yang dipesan	258
Membuat antrian yang dipesan	259
Mengedit antrian yang dipesan	260
Membeli RTS tambahan	261
Membeli RTS tambahan untuk antrian cadangan yang kedaluwarsa	262
Daftar antrian yang dipesan	264
Menghapus antrian yang dipesan	264
Batasan	265
Menetapkan prioritas pekerjaan	265
Memindahkan pekerjaan ke antrian yang berbeda	267
Menyiapkan antrian melompat	268
Menetapkan prioritas untuk pekerjaan yang melompat	269
Menggunakan transcoding yang dipercepat dengan pekerjaan yang melompat	270
Melihat riwayat pekerjaan yang melompat	272
Memahami antrian melompat dengan antrian yang dijeda	273
Fitur	275
3D LUTs	276
Mengkonfigurasi 3D LUTs	276
Persyaratan	279
Pemecahan Masalah	279
Transcoding yang dipercepat	280
Mengkonfigurasi transcoding yang dipercepat	281
Contoh JSON	282
Persyaratan	286
Deskripsi audio	289
Mengkonfigurasi campuran deskripsi audio	290
Mengkonfigurasi deskripsi audio pra-campuran	293

ABR otomatis	294
Memahami ABR otomatis	295
Membuat pekerjaan dengan ABR Otomatis	299
Menerapkan aturan	303
Batasan	305
Konversi ruang warna	306
Konversi ruang warna yang didukung	306
Mengkonfigurasi konversi ruang warna	307
Manifestasi C2PA	307
Mengkonfigurasi manifes C2PA	308
Persyaratan	309
Struktur manifes	311
Verifikasi	312
Dolby Atmos	316
Mengkonfigurasi Dolby Atmos	316
Persyaratan pengkodean	320
Mengkonfigurasi passthrough Dolby Atmos	321
Persyaratan passthrough	322
Visi Dolby	322
Mengkonfigurasi Dolby Vision	322
Persyaratan	323
Enkripsi dan DRM	325
Menerapkan enkripsi sisi server	326
Manajemen Hak Digital (DRM)	328
Konversi frame rate	339
Pengaturan untuk konversi frame rate	339
Mengkonfigurasi konversi frame rate	341
Input frame rate variabel	345
Jenis pemindaian progresif dan interlaced	346
Telecine	359
HDR	360
Melewati konten HDR	362
Mengkonfigurasi HLS dengan HDR	363
Mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang	363
HDR10+ persyaratan	364
Penyisipan gambar	365

Memilih antara overlay input dan output	365
Mengkonfigurasi overlay input	367
Mengkonfigurasi overlay keluaran	368
Menempatkan overlay	369
Hamparan ukuran	370
Lapisan lapisan	371
Persyaratan	371
Tanda air Kantar	372
Mendapatkan lisensi watermarking Kantar	373
Menyimpan kredensi Kantar Anda di AWS Secrets Manager	373
Memberikan izin IAM ke kredensi Kantar Anda	375
Mengkonfigurasi watermarking Kantar	376
Persyaratan	377
Penyisipan gambar gerak	377
Mengkonfigurasi overlay	378
Menempatkan overlay	378
Persyaratan	380
Penandaan air Nielsen	381
Mengkonfigurasi PCM ke metadata ID3	382
Mengkonfigurasi watermarking Nielsen	384
Persyaratan server SID/TIC	386
Laporan metrik per bingkai	387
Menghasilkan laporan	389
Teknik analisis	392
Persyaratan dan dampak pemrosesan	394
Pemecahan Masalah	395
Bitrate variabel yang ditentukan kualitas (QVBR)	395
Membandingkan QVBR dengan CBR dan VBR	396
Mengkonfigurasi QVBR	398
SCTE-35	401
Mengkonfigurasi passthrough SCTE-35	402
Memasukkan SCTE-35 dengan ESAM	402
Mengkonfigurasi SCTE-35 dalam HLS	410
Mengkonfigurasi iklan menggunakan blanking	414
Batasan	415
Masukan TAMS	416

Memproses alur kerja	417
Mengkonfigurasi input TAMS	417
Format rentang waktu	419
Penanganan celah	419
Persyaratan dan pembatasan	421
Pemecahan Masalah	422
Timecode	424
Mengkonfigurasi kode waktu masukan	425
Mengkonfigurasi kode waktu keluaran	427
Memasukkan metadata kode waktu	430
Membakar dalam kode waktu	431
Generator video	432
Mengkonfigurasi pembuatan video hitam	432
Batasan	434
Hamparan video	434
Mengkonfigurasi overlay layar penuh	435
Mengkonfigurasi overlay PIP	436
Mengkonfigurasi overlay pemerasan gabungan	439
Batasan	442
Bantalan video	442
FAQ Video Pad	443
Batasan	444
Rotasi video	444
Mengkonfigurasi rotasi manual	445
Mengkonfigurasi rotasi otomatis	446
Persyaratan	447
Penskalaan video	447
Default (Cocokkan dengan padding)	448
Regangkan ke output	449
Cocokkan	451
Cocokkan tanpa upscaling	453
Isi	455
Pemecahan Masalah	458
Kode eror	458
Kode peringatan	486
Pemantauan	494

Menggunakan Amazon EventBridge dengan MediaConvert	495
Menyiapkan EventBridge aturan	497
Bagaimana kemajuan MediaConvert pekerjaan	500
Daftar MediaConvert EventBridge acara	502
Menggunakan CloudWatch dengan MediaConvert	533
Daftar MediaConvert CloudWatch metrik	534
Menggunakan CloudTrail dengan MediaConvert	537
Menemukan informasi tentang MediaConvert di CloudTrail	538
Memahami peristiwa CloudTrail manajemen untuk MediaConvert	538
Pemberian tag	546
Menyiapkan sumber daya untuk alokasi biaya melalui penandaan	546
Menambahkan tag saat membuat sumber daya	548
Menambahkan tag saat membuat sumber daya	548
Menambahkan tag saat membuat sumber daya (API dan AWS CLI)	549
Untuk menambahkan tag ke sebuah sumber daya yang sudah ada	549
Melihat tag pada sumber daya	550
Mengedit tag pada sumber daya	550
Menghapus tag dari sumber daya	551
Batasan tag	551
Menggunakan tag metadata	552
Pembatasan tag Job	553
Keamanan	554
Perlindungan AWS data umum	555
Identity and Access Management	556
Audiens	556
Mengautentikasi dengan identitas	557
Mengelola akses menggunakan kebijakan	561
Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM	563
Contoh kebijakan berbasis identitas	570
Pencegahan "confused deputy" lintas layanan	578
Pemecahan Masalah	580
Menyiapkan akses untuk AWS akun lain	582
Memberikan akses ke bucket Amazon S3 keluaran Anda	583
Menulis output Anda ke ember di akun lain	584
Melarangi jenis lokasi masukan	585
Melarang jenis lokasi masukan dengan menggunakan kebijakan Input	586

Cara menggunakan kunci kondisi IAM dengan kebijakan Input	587
Validasi kepatuhan	589
Ketahanan	590
Keamanan infrastruktur	590
Penagihan	592
Laporan penagihan	592
Mengunduh laporan MediaConvert penagihan	593
Laporan penggunaan	594
Mengunduh laporan MediaConvert penggunaan	594
Memahami laporan penagihan dan penggunaan	595
Informasi terkait	600
Riwayat dokumen	602
.....	dcxxiv

Apa itu AWS Elemental MediaConvert?

AWS Elemental MediaConvert adalah layanan pemrosesan video berbasis file yang menyediakan pemrosesan video yang dapat diskalakan untuk pemilik konten dan distributor dengan pustaka media dalam berbagai ukuran. MediaConvert menawarkan fitur-fitur canggih yang memungkinkan pengalaman konten premium, termasuk:

- Codec siaran profesional yang mendukung peningkatan kedalaman bit dan pembuatan konten HDR
- Hamparan grafis masih
- Audio tingkat lanjut
- Manajemen Hak Digital (DRM)
- Dukungan teks tertutup

MediaConvert menawarkan dukungan untuk berbagai format input dan format output kemasan bitrate adaptif (ABR) untuk memberikan konten berkualitas tinggi dari berbagai sumber ke perangkat primer dan multilayar.

Untuk kasus penggunaan sederhana, Anda dapat mengatur pekerjaan MediaConvert transcoding dalam beberapa langkah. Untuk petunjuk, silakan lihat [Memulai dengan MediaConvert](#).

MediaConvert memiliki komponen-komponen berikut:

Tugas

Sebuah pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding. Setiap pekerjaan mengubah file input menjadi file output atau file. Input dan output dapat berisi satu atau lebih video, audio, dan teks, baik bersama-sama atau dalam file terpisah. Sebelum Anda mulai membuat pekerjaan, pastikan Anda tahu apa file input Anda dan apa isinya. Juga pastikan bahwa Anda tahu file apa yang ingin Anda buat sebagai output dan format apa yang Anda inginkan.

Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan nama file yang ingin Anda transkode, nama yang ingin Anda berikan MediaConvert ke file keluaran jadi, dan beberapa pengaturan lainnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan pekerjaan](#).

Preset

Preset adalah grup pengaturan pengkodean yang disimpan untuk satu output. Anda dapat membuat banyak output umum hanya dengan memilih preset sistem. Anda juga dapat membuat preset kustom Anda sendiri, baik dengan menduplikasi dan memodifikasi preset yang ada atau dengan membuatnya dari awal.

Saat Anda membuat pekerjaan, Anda dapat menentukan preset yang ingin Anda gunakan, atau Anda dapat menentukan pengaturan pengkodean Anda secara individual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan preset output](#).

Templat Job

Template pekerjaan menentukan semua pengaturan untuk pekerjaan yang lengkap, kecuali untuk peran IAM Anda dan pengaturan yang mungkin berubah untuk setiap pekerjaan, seperti lokasi dan nama file input, dan metadata pengguna yang mungkin Anda beri tag pada pekerjaan tersebut. Anda membuat template pekerjaan dengan menentukan semua pengaturan input selain lokasi input dan nama file, dan kemudian menentukan semua output yang pekerjaan akan menghasilkan. Anda dapat menentukan pengaturan untuk setiap output dengan memilih preset untuk output atau dengan menentukan setiap pengaturan output secara individual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan templat pekerjaan](#).

Antrean

Gunakan antrian untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk akun Anda untuk pemrosesan pekerjaan secara paralel. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan antrian di AWS Elemental MediaConvert](#).

Prasyarat untuk mulai menggunakan MediaConvert

Sebelum mulai menggunakan MediaConvert, Anda memerlukan Akun AWS, setidaknya satu file input yang disimpan di Amazon S3 atau di HTTP/HTTPS server, bucket Amazon S3 untuk file keluaran Anda, dan peran IAM dengan izin yang benar.

Untuk informasi tentang cara mengunggah file ke Amazon S3, lihat [Mengunggah objek di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

Untuk informasi tentang membuat bucket Amazon S3 untuk tujuan keluaran, lihat [Membuat bucket di Panduan Pengguna Amazon S3](#).

Topik berikut menjelaskan cara mendaftar Akun AWS dan kemudian cara mengonfigurasi peran IAM Anda.

Topik

- [Menyiapkan izin Peran IAM](#)

Menyiapkan izin Peran IAM

Untuk menjalankan tugas transcoding AWS Elemental MediaConvert, Anda memerlukan peran layanan IAM untuk memungkinkan MediaConvert akses ke sumber daya Anda. Sumber daya mencakup hal-hal seperti file input Anda dan lokasi di mana file output Anda disimpan.

Terlepas dari bagaimana Anda awalnya membuat peran layanan IAM Anda, Anda dapat memperbaiki peran ini kapan saja menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menambahkan dan menghapus izin identitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat peran layanan IAM Anda dengan salah satu cara berikut:

- Di MediaConvert konsol, dengan beberapa batasan pada izin yang Anda berikan. Untuk petunjuk, lihat [Membuat peran IAM di dalam MediaConvert](#).

Dari MediaConvert konsol, dengan mengonfigurasi peran Anda untuk mengizinkan MediaConvert akses hanya ke beberapa bucket Amazon S3 Anda. Anda juga dapat memilih apakah akan memberikan akses pemanggilan ke titik akhir API Gateway Anda.

- Di konsol IAM. Untuk petunjuk, lihat [Membuat peran dalam IAM](#).

Anda dapat melakukan kontrol yang baik atas akses apa yang Anda berikan MediaConvert ketika Anda mengatur peran IAM Anda di konsol IAM. Anda juga dapat menggunakan IAM melalui AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau API atau SDK.

Note

Jika Anda mengaktifkan enkripsi default Amazon S3 di bucket Amazon S3, dan Anda serta menentukan kunci Anda sendiri yang dikelola AWS Key Management Service oleh, Anda harus memberikan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memberikan izin untuk MediaConvert mengakses bucket Amazon S3 terenkripsi](#).

Menggunakan MediaConvert peran default

Jika Anda menggunakan nama `MediaConvert_Default_Role`, maka MediaConvert konsol menggunakannya secara default saat Anda membuat pekerjaan di masa depan. Ini terjadi terlepas dari bagaimana Anda membuat peran layanan IAM MediaConvert untuk digunakan.

Membuat peran IAM di dalam MediaConvert

Saat membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM) MediaConvert dengan izin yang dikonfigurasi, Anda dapat membatasi MediaConvert akses hanya ke bucket Amazon S3 tertentu. Anda juga dapat menentukan apakah akan memberikan akses pemanggilan ke titik akhir Amazon API Gateway Anda.

Untuk mengatur peran IAM MediaConvert dengan izin yang dikonfigurasi

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Buat tugas.
3. Di bawah Pengaturan Job, pilih AWS integrasi.
4. Di bagian Akses layanan, untuk kontrol peran Layanan, pilih Buat peran layanan baru, konfigurasi izin.
5. Untuk nama peran baru, kami sarankan Anda menyimpan nilai default **MediaConvert_Default_Role**. Ketika Anda melakukannya, MediaConvert gunakan peran ini secara default untuk pekerjaan masa depan Anda.

6. Untuk lokasi Input S3 dan lokasi Output S3, pilih Tambah lokasi. Pilih bucket Amazon S3 yang akan Anda gunakan untuk lokasi input atau output.
7. (Opsional) Untuk pemanggilan titik akhir API Gateway, jika Anda menggunakan fitur yang memerlukannya, pilih allow.

MediaConvert memerlukan akses ini untuk fitur-fitur berikut:

- Manajemen hak digital dengan SPEKE
- Nielsenwatermarking non-linier

Untuk mengizinkan MediaConvert akses pemanggilan ke titik akhir tertentu saja, ubah izin ini dalam kebijakan peran setelah Anda membuatnya menggunakan layanan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengedit kebijakan IAM](#) di Panduan AWS Identity and Access Management Pengguna.

Membuat peran dengan konsol IAM

Bekerja langsung dengan AWS Identity and Access Management (IAM), Anda dapat melakukan tindakan yang tidak tersedia di MediaConvert konsol. Anda dapat melakukan ini ketika Anda membuat peran Anda di IAM, atau Anda dapat membuat peran Anda MediaConvert dan kemudian menggunakan IAM untuk memperbaikinya nanti.

Prosedur berikut menjelaskan cara membuat peran dengan konsol IAM. [Untuk informasi tentang mengakses IAM secara terprogram, lihat dokumen yang sesuai dalam kumpulan dokumentasi IAM.](#)

Untuk membuat peran layanan untuk MediaConvert (konsol IAM)

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Di panel navigasi konsol IAM, pilih Peran, dan lalu pilih Buat peran.
3. Untuk jenis entitas Tepercaya, pilih Layanan AWS.
4. Untuk Service atau use case MediaConvert, pilih, lalu pilih MediaConvert use case.
5. Pilih Berikutnya.
6. Pilih kotak di sebelah MediaConvert kebijakan yang Anda buat di prosedur sebelumnya.
7. (Opsional) Tetapkan [batas izin](#). Ini adalah fitur lanjutan yang tersedia untuk peran layanan, tetapi bukan peran tertaut layanan.

- a. Buka bagian Setel batas izin, lalu pilih Gunakan batas izin untuk mengontrol izin peran maksimum.

IAM menyertakan daftar kebijakan yang AWS dikelola dan dikelola pelanggan di akun Anda.

- b. Pilih kebijakan yang akan digunakan untuk batas izin.
8. Pilih Berikutnya.
 9. Masukkan nama peran atau akhiran nama peran untuk membantu Anda mengidentifikasi tujuan peran.

 Important

Saat Anda memberi nama peran, perhatikan hal berikut:

- Nama peran harus unik di dalam diri Anda Akun AWS, dan tidak dapat dibuat unik berdasarkan kasus.

Misalnya, jangan membuat peran bernama keduanya **PRODRROLE** dan **prodrole**. Ketika nama peran digunakan dalam kebijakan atau sebagai bagian dari ARN, nama peran tersebut peka huruf besar/kecil, namun ketika nama peran muncul kepada pelanggan di konsol, seperti selama proses masuk, nama peran tersebut tidak peka huruf besar/kecil.

- Anda tidak dapat mengedit nama peran setelah dibuat karena entitas lain mungkin mereferensikan peran tersebut.

10. (Opsional) Untuk Deskripsi, masukkan deskripsi untuk peran tersebut.
11. (Opsional) Untuk mengedit kasus penggunaan dan izin untuk peran, di Langkah 1: Pilih entitas tepercaya atau Langkah 2: Tambahkan izin, pilih Edit.
12. (Opsional) Untuk membantu mengidentifikasi, mengatur, atau mencari peran, tambahkan tag sebagai pasangan nilai kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag di IAM, lihat [Tag untuk AWS Identity and Access Management sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.
13. Tinjau peran lalu pilih Buat peran.

Note

Untuk nama peran baru, kami sarankan Anda masuk **MediaConvert_Default_Role**. Ketika Anda melakukannya, MediaConvert gunakan peran ini secara default untuk pekerjaan masa depan Anda.

Memberikan izin untuk MediaConvert mengakses bucket Amazon S3 terenkripsi

Saat Anda [mengaktifkan enkripsi default Amazon S3, Amazon S3 secara otomatis mengenkripsi](#) objek Anda saat Anda mengunggahnya. Anda dapat memilih untuk menggunakan AWS Key Management Service (AWS KMS) untuk mengelola kunci. Ini disebut enkripsi SSE-KMS.

Jika Anda mengaktifkan enkripsi default SSE-KMS pada bucket yang menyimpan file AWS Elemental MediaConvert input atau output, Anda harus [menambahkan kebijakan inline](#) ke peran layanan IAM Anda. Jika Anda tidak menambahkan kebijakan sebaris, tidak MediaConvert dapat membaca file input atau menulis file keluaran Anda.

Berikan izin ini dalam kasus penggunaan berikut:

- Jika bucket input Anda memiliki enkripsi default SSE-KMS, berikan. `kms:Decrypt`
- Jika bucket keluaran Anda memiliki enkripsi default SSE-KMS, berikan. `kms:GenerateDataKey`

Contoh kebijakan inline berikut memberikan kedua izin.

Contoh kebijakan sebaris dengan `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey`

Kebijakan ini memberikan izin untuk keduanya `kms:Decrypt` dan `kms:GenerateDataKey`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringLike":
        {
            "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com"
        }
    }
}
```

Memulai dengan MediaConvert

MediaConvert mengambil file input dan mengubahnya menjadi satu atau lebih file output, berdasarkan instruksi dan pengaturan transcoding yang Anda berikan.

Untuk mulai menggunakan MediaConvert konsol, tutorial ini menunjukkan cara membuat pekerjaan untuk mentranskode file media. Untuk mengakses MediaConvert secara terprogram, lihat topik berikut di Referensi API:

- Jika Anda menggunakan salah satunya AWS SDKs, lihat [Memulai dengan SDKs](#).
- Jika Anda menggunakan MediaConvert API secara langsung, lihat [Memulai dengan API](#).

Note

Jika Anda tidak terbiasa dengan MediaConvert dasar-dasar seperti pekerjaan, antrian, preset, dan templat pekerjaan, baca [Apa itu AWS Elemental MediaConvert?](#)

Topik

- [Prasyarat](#)
- [Membuat pekerjaan](#)

Prasyarat

Ikuti langkah-langkah di bagian [Prasyarat untuk mulai menggunakan MediaConvert](#) ini sehingga file input Anda dapat diakses dan MediaConvert memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan Anda.

Mulailah dengan mencatat lokasi file input Anda. Ini akan menjadi URI seperti s3://amzn-s3-demo-bucket/input.mp4 atau URL seperti https://example.amazon.com/input.mp4. Kemudian, perhatikan lokasi tujuan Amazon S3 Anda untuk file output Anda. Anda akan menggunakan informasi input dan output ini ketika Anda membuat pekerjaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang format input dan output yang MediaConvert mendukung, lihat [Input dan output yang didukung](#).

Membuat pekerjaan

Pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding satu atau lebih file media. Saat Anda membuat pekerjaan, Anda menentukan file input dan pengaturan, file output dan pengaturan, dan pengaturan pekerjaan terkait lainnya.

MediaConvert mendapatkan masukan dari lokasi Amazon S3, HTTP, atau HTTPS yang Anda tentukan. Kemudian MediaConvert mentranskode dan menulis ke lokasi keluaran yang Anda tentukan dalam pengaturan grup keluaran pekerjaan.

Untuk membuat pekerjaan

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Buat tugas.
3. Pada halaman Buat pekerjaan, tentukan pengaturan pekerjaan Anda. Sertakan setidaknya satu file input dan setidaknya satu grup keluaran. Untuk detail informasi, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).

Catatan: Pastikan Anda memilih yang sama Wilayah AWS untuk pekerjaan dan penyimpanan file Anda.

4. Tentukan peran IAM yang Anda buat sebagai bagian dari [Menyiapkan izin Peran IAM](#) proses sebelumnya di bawah Pengaturan Job, AWS integrasi.
5. Pilih Buat.

Untuk informasi tentang melacak status pekerjaan Anda, lihat [Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert](#).

Untuk informasi tentang nama file dan jalur untuk output pekerjaan Anda, lihat [Nama dan jalur file keluaran](#).

6. Secara opsional, jika Anda tidak ingin menyimpan file yang ditranskode yang Anda hasilkan selama tutorial ini, hapus dari Amazon S3 untuk menghindari biaya penyimpanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghapus objek Panduan Pengguna Amazon S3](#).

Input dan output yang didukung

Bab ini menyediakan tabel referensi dan informasi rinci untuk format input dan output yang AWS Elemental MediaConvert mendukung. Ini mencakup wadah input dan output yang didukung, codec, dan keterangan.

Untuk menemukan informasi tentang wadah atau codec tertentu, cari [Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#).

Topik

- [Format input yang didukung](#)
- [Format keluaran yang didukung](#)
- [Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#)
- [Tabel referensi keterangan](#)

Format input yang didukung

Halaman ini menyediakan tabel referensi terperinci yang mencantumkan semua wadah input, dan codec video dan audio yang sesuai, yang AWS Elemental MediaConvert mendukung.

Beberapa wadah dan codec memiliki batasan tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang wadah video, codec video, atau codec audio, pilih tautannya di tabel referensi berikut, atau lihat.

[Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#)

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
3G2, 3GP	AVC (H.264)	AAC
	H.263	AMR-NB
	MPEG-4 Bagian 2	AMR-WB
ASF, WMV (Format Sistem Lanjutan)	VC-1	WMA WMA2 WMA Pro

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
AVI (Interleave Audio Video)	Kanopi HQ DivX/Xvid DV/DVCPRO MJPEG Tidak terkompresi	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MP3 MPEG Audio PCM
F4V, FLV (MPEG-4 Flash)	AVC (H.264) H.263	AAC
GIF	GIF	Tidak berlaku
HLS (Streaming Langsung HTTP Apple) Dengan segmen MPEG-TS	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
IMF (Format Master yang Dapat Dioperasikan)	Apel ProRes JPEG 2000 (J2K)	PCM

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
Matroska	AVC (H.264) MPEG-2 MPEG-4 Bagian 2 VC-1	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Opus WMA WMA2 PCM FLAC

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
<u>MOV (Apple QuickTime)</u>	<u>Apel ProRes</u>	<u>AAC</u>
	<u>AVC (H.264)</u>	<u>MP3</u>
	<u>AVC-Intra</u>	<u>PCM</u>
	<u>DivX/Xvid</u>	
	<u>DV/DVCPRO</u>	
	<u>H.261</u>	
	<u>H.262</u>	
	<u>H.263</u>	
	<u>HEVC (H.265)</u>	
	<u>JPEG 2000 (J2K)</u>	
	<u>MJPEG</u>	
	<u>MPEG-2</u>	
	<u>MPEG-4 Bagian 2</u>	
	<u>QuickTime Animasi (RLE)</u>	
	Tidak terkompresi	

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MP4 (MPEG-4)	AV1 AVC (H.264) AVC-Intra DivX/Xvid H.261 H.262 H.263 HEVC (H.265) JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 MPEG-4 Bagian 2 VC-1 VP9 Tidak terkompresi	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC PCM WMA WMA2
MPEG-1 (Aliran Sistem MPEG-1) MPEG-1	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG Audio PCM

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MPEG-PS (Aliran Program MPEG)	MPEG-2	MPEG Audio
MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)	AVC (H.264)	AAC
	HEVC (H.265)	AIFF
	MPEG-2	Dolby Digital () AC3
	VC-1	Dolby Digital Plus () EAC3
		Dolby E
		MPEG Audio
		PCM
		WMA
		WMA2

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MXF (Format Pertukaran Material)	Apel ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCPRO HD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCAM Proksi Sony XDCAM MPEG-4 VC-3 Tidak terkompresi	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Tidak ada wadah	AVC (H.264) DV/DVCPRO HEVC (H.265) MPEG-1 MPEG-2	FLAC GSM PCM

Persyaratan input HLS

Saat Anda menentukan HLS paket sebagai masukan untuk MediaConvert pekerjaan Anda, Anda perlu menentukan URL file input yang benar dan memastikan bahwa paket input HLS sesuai dengan persyaratan yang tercantum di halaman ini.

Anda dapat menentukan daftar putar multivarian atau varian. Jika manifest adalah induk yang mencantumkan beberapa manifest anak, MediaConvert gunakan daftar putar varian dengan bandwidth tertinggi sebagai sumber input.

Persyaratan input HLS

HLSInput Anda harus sesuai dengan persyaratan berikut:

Persyaratan input	Detail
Wadah video	MediaConvert mendukung file MPEG-2 Transport Stream (MPEG-TS) untuk masukan segmen media HLS.
Manifest HLS EXT-X-VERSION	MediaConvert mendukung EXT-X-VERSION nilai 4 atau lebih rendah dalam manifest HLS input.
Manifest HLS EXT-X-ENDLIST	Sertakan EXT-X-ENDLIST atau EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD dalam manifest masukan Anda. File manifest tidak boleh berubah setelah Anda mengirimkan tugas Anda.
Manifest HLS EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD	Sertakan EXT-X-ENDLIST atau EXT-X-PLAYLIST-TYPE: VOD dalam manifest masukan Anda. File manifest tidak boleh berubah setelah Anda mengirimkan tugas Anda.

Manifes HLS EXT-X-BYTERANGE	Jika ada, awal subrange pertama harus 0 dan segmen subrange berikut harus melanjutkan yang pertama.
Manifes HLS EXT-X-KEY	Jika ada, EXT-X-KEY: METHOD harus diatur keNONE. MediaConvert tidak mendukung input terenkripsi HLS.
Tag diabaikan manifes HLS	MediaConvert mengabaikan tag berikut: • EXT-X-PROGRAM-DATE-TIME • EXT-X-DATERANGE • EXT-X-I-FRAMES-ONLY • EXT-X-I-FRAME-STREAM-INF • EXT-X-SESSION-DATA • EXT-X-SESSION-KEY • EXT-X-INDEPENDENT-SEGMENTS • EXT-X-START
Diskontinuitas	Jika ada, setiap diskontinuitas harus dimulai pada awal segmen. MediaConvertdoes tidak mendukung penghenti an input dalam subrange segmen.
Persyaratan transcoding yang dipercepat	EXTINFdurasi harus ditentukan menggunakan floating-point desimal, dengan akurasi yang cukup untuk menghindari kesalahan yang terlihat ketika durasi segmen diakumulasikan.

MediaConvert fitur yang kompatibel dengan input HLS

Dengan HLS input, Anda dapat menggunakan fitur input berikut:

- Kliping input

- Jahitan input
- Penyisipan gambar
- Selektor teks masukan tertanam

Pembatasan fitur masukan HLS

Ketika masukan Anda adalah sebuah HLS paket, pekerjaan Anda dibatasi dengan cara ini:

- Paket input Anda harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum di [Persyaratan input HLS](#).
- Segmen masukan Anda tidak dapat dienkripsi dengan DRM. Misalnya, input Anda tidak dapat dienkripsi dengan Apple DRM. FairPlay
- Anda hanya dapat menggunakan teks input yang disematkan.

Persyaratan rendisi audio HLS alternatif

Dengan grup rendisi HLS, Anda dapat menggunakan pengaturan pemilih audio untuk menunjukkan rendisi audio alternatif mana yang ingin Anda gunakan. MediaConvert Agar memenuhi syarat untuk dipilih, rendisi audio alternatif Anda harus sesuai dengan persyaratan berikut:

- Rendition harus disertakan dalam EXT-X-MEDIA tag di playlist input multivariant.
- EXT-X-MEDIA tag harus berisi kombinasi unik nilai GROUP-ID, NAME, dan LANGUAGE..
- Audio harus dalam salah satu codec audio yang didukung berikut: AAC, Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3), atau. MP3
- Daftar putar varian untuk rendisi audio alternatif Anda harus disertakan dalam daftar putar multivariant yang Anda gunakan untuk URL file Input () FileInput

Saat Anda menentukan pengaturan pemilih audio untuk mengidentifikasi rendisi audio alternatif, pemilih audio mencari EXT-X-MEDIA tag yang cocok di daftar putar multivariant.

Anda dapat menggunakan satu atau beberapa pengaturan pemilih sekaligus. Misalnya, dengan EXT-X-MEDIA tag berikut, Anda dapat mengidentifikasi rendisi audio dengan name (RenditionName) atau language (RenditionLangageCode) karena keduanya merupakan nilai unik di seluruh tag.

#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-

ID="audio", CHANNELS="2", NAME="English", LANGUAGE="eng", DEFAULT=YES, AUTOSELECT=YES

```
#EXT-X-MEDIA:TYPE=AUDIO, GROUP-
```

```
ID="audio", CHANNELS="2", NAME="Japanese", LANGUAGE="jpn", DEFAULT=NO, AUTOSELECT=NO,
```

Namun, karena ID grup (RenditionGroupID) sama untuk kedua tag, Anda tidak dapat menggunakannya sendiri untuk mengidentifikasi rendisi audio. Anda harus menggunakan ID grup dalam kombinasi dengan nilai lain dari EXT-X-MEDIA tag untuk mengidentifikasi rendisi audio yang MediaConvert ingin Anda gunakan.

Jika Anda tidak menentukan pengaturan pemilih audio, pemilih audio mencari audio yang dimasukkan ke dalam segmen video. Jika segmen video tidak berisi audio, pemilih audio menggunakan rendisi audio alternatif pertama dari manifes induk input.

Persyaratan masukan HTTP

Jika sumber file input Anda adalah HTTP (S), Anda menentukan URL dan bukan jalur Amazon S3. Persyaratan untuk menggunakan HTTP (S) untuk input adalah sebagai berikut:

- Semua file input harus dapat dibaca publik.
- Server HTTP (S) tidak harus memerlukan otentikasi.
- Server HTTP (S) harus menerima permintaan HEAD dan range GET.
- URL yang Anda tentukan tidak dapat menyertakan parameter.

Jika input HTTP (S) Anda menggunakan pengalihan, input tersebut harus mengikuti batasan berikut:

- Anda dapat mengarahkan hanya sekali dari URL yang Anda berikan sebagai masukan Anda. Anda tidak dapat mengarahkan ulang ke URL yang, pada gilirannya, berisi pengalihan.
- Kode respons status HTTP (S) dari server awal harus 301 atau 302.
- Respons HTTP (S) dari server awal harus menggunakan Location headernya untuk menyediakan URL yang dialihkan MediaConvert.

Format input yang didukung untuk alur kerja khusus audio

Saat Anda membuat output khusus audio, MediaConvert mendukung input khusus audio dengan wadah dan codec berikut.

Beberapa wadah dan codec memiliki batasan tambahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang wadah audio atau codec audio pilih tautannya di tabel referensi berikut. Atau lihat [Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#).

Kontainer	Codec audio yang didukung
ASF , WMA , WMV (Format Sistem Lanjutan)	WMA WMA2 WMA Pro
FLAC (Codec Audio Lossless Gratis)	FLAC
Matroska	FLAC Opus
MOV (Apple QuickTime)	PCM
MP3 (Lapisan MPEG-1 3)	MP3
MP4 (MPEG-4)	AAC FLAC
MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)	MPEG-2 PCM
OGG, OGA	FLAC Opus Vorbis
WAV	GSM PCM
Tidak ada wadah	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC

Kontainer	Codec audio yang didukung
	GSM
	PCM

Format keluaran yang didukung

MediaConvert mendukung kombinasi berikut dari wadah output dan codec.

Untuk output yang hanya berisi audio di dalam wadah output, MediaConvert mendukung satu set wadah dan codec yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio](#).

Beberapa wadah dan codec memiliki batasan tambahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang wadah video, codec video, atau codec audio, pilih tautannya di tabel referensi berikut. Atau lihat [Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#).

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
CMAF DASH (Format Aplikasi Media Umum)	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	VP9	
CMAF HLS (Format Aplikasi Media Umum)	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	VP9	
DASH (Streaming Adaptif Dinamis melalui HTTP)	AV1	AAC
	AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
	HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
	VP8	
	VP9	
F4V (MPEG-4 Flash)	AVC (H.264) MPEG-2	AAC
HLS (Streaming Langsung HTTP Apple)	AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MOV (Apple QuickTime)	AVC (H.264) MPEG-2 Apel ProRes	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 WAV AIFF
MP4 (MPEG-4)	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2 PCM/WAV

Kontainer	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MSS (Microsoft Smooth Streaming)	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MXF (Format Pertukaran Material)	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3 XAVC	PCM/WAV
WebM	VP8 VP9	Opus Vorbis
Y4M	Tidak terkompresi	Tidak didukung
Tidak ada wadah	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 PCM/WAV

Resolusi output maksimum yang didukung

Tabel berikut menunjukkan AWS Elemental MediaConvert dukungan resolusi output maksimum untuk setiap codec output.

Codec	Resolusi maksimum (piksel)
AV1	4096x2160
AVC-Intra	1920x1080 atau 1080x1920
AVC (H.264)	4096x2160 atau 2160x4096
GIF	3840x3840
HEVC (H.265)	8192x4320 atau 4320x8192
MPEG-2	1920x1152
Apel ProRes	4096x4096
VC-3	1920x1080 atau 1080x1920
VP8, VP9	4096x2160 atau 2160x4096
XAVC	4096x2160

Persyaratan output 8K

Ketika MediaConvert pekerjaan Anda memiliki output dengan resolusi 8k (8192x4320), pekerjaan Anda dibatasi dengan cara ini:

- Anda tidak dapat membuat output Dolby Vision.
- Anda harus mengirim pekerjaan Anda ke antrian sesuai permintaan. Antrian yang dipesan tidak dapat menjalankan 8k pekerjaan.

Membuat output MXF

MXF adalah format wadah keluaran yang membawa konten video untuk diedit, pengarsipan, dan pertukaran. Format MXF diatur oleh serangkaian spesifikasi, beberapa di antaranya mendefinisikan profil MXF, juga disebut shims. Profil MXF ini memberikan batasan pada pengaturan pengkodean termasuk codec video, resolusi, dan bitrate.

Untuk memastikan bahwa output Anda sesuai dengan spesifikasi ini, Anda dapat menggunakan pemilihan profil MediaConvert otomatis. Ketika Anda melakukannya, MediaConvert secara otomatis mengkodekan profil yang benar, berdasarkan nilai yang Anda pilih untuk codec, resolusi, dan bitrate Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan profil MXF default](#).

Anda juga dapat secara eksplisit memilih profil MXF Anda. Ketika Anda melakukannya di MediaConvert konsol, MediaConvert secara otomatis mengisi daftar dropdown untuk codec Video dengan hanya codec yang valid. Bila Anda tidak menggunakan pemilihan profil otomatis, lihat spesifikasi yang relevan untuk kendala pada resolusi dan bitrate Anda.

Note

Ketika Anda secara manual menentukan profil MXF Anda, Anda harus mengatur output Anda dengan cara yang kompatibel dengan spesifikasi itu. Anda dapat mengirimkan pekerjaan dengan profil MXF yang tidak kompatibel dan pengaturan encoding, tetapi pekerjaan tersebut akan gagal.

Topik

- [Daftar codec yang didukung dalam setiap profil MXF](#)
- [Pengaturan Job untuk membuat output MXF](#)
- [Bekerja dengan profil MXF default](#)
- [Persyaratan keluaran MXF](#)
- [Persyaratan keluaran XDCAM RDD9](#)
- [Persyaratan pengaturan audio untuk profil MXF yang berbeda](#)

Daftar codec yang didukung dalam setiap profil MXF

Tabel ini menunjukkan codec yang AWS Elemental MediaConvert mendukung dengan setiap profil MXF.

Profil MXF	Codec video yang didukung
Generik OP1a	VC-3 (SD, HD)
	AVC Intra (SD, HD)
	AVC (H.264) (SD, HD, 4K)
	MPEG-2 (semua resolusi)
D10 (SMPTE-386)	MPEG-2 (SD)
Sony XDCAM	MPEG-2 (HD)
Sony XAVC () RDD32	XAVC (HD, 4K)
XDCAM RDD9	MPEG-2 (HD)

Pengaturan Job untuk membuat output MXF

Untuk mengatur pekerjaan dengan output MXF, Anda membuat output di grup keluaran grup File. Kemudian tentukan MXF sebagai wadah output.

Untuk mengatur pekerjaan transcoding Anda dengan output MXF (konsol)

1. Siapkan input dan output pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam. [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) Letakkan output MXF Anda di grup keluaran grup File.
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih output Anda.
3. Di bagian Pengaturan keluaran, untuk Kontainer, pilih wadah MXF.
4. Secara opsional, tentukan nilai untuk pengaturan di bawah pengaturan kontainer MXF:
 - Profil MXF: Untuk menentukan profil MXF Anda secara manual, pilih dari daftar. Jika Anda mempertahankan nilai default, Auto, MediaConvert memilih profil MXF Anda berdasarkan codec dan resolusi video Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan profil MXF default](#).
 - Salin AFD ke MXF: Abaikan pengaturan ini kecuali Anda memiliki pensinyalan AFD yang diatur dalam aliran video keluaran Anda. Jika Anda melakukannya, dan Anda menginginkan informasi itu di streaming video Anda dan pembungkus MXF, pilih Salin dari aliran video. Jika

Anda ingin pensinyalan AFD hanya di aliran video Anda, pertahankan nilai default Jangan salin.

5. Di bagian Pengaturan pengkodean, pilih codec video.

Pilihan Anda yang tersedia dalam daftar ini bergantung pada apa yang Anda pilih untuk profil MXF pada langkah sebelumnya dari prosedur ini:

- Saat Anda menyimpan nilai default, Otomatis, untuk profil MXF maka Anda dapat memilih codec video apa pun yang kompatibel dengan wadah keluaran Anda.
- Ketika Anda memilih profil tertentu untuk profil MXF, maka pilihan Anda untuk codec Video hanya mencakup codec yang valid dengan profil itu.

6. Secara opsional, tentukan resolusi video keluaran Anda untuk Resolusi (w x h). Ini adalah pengaturan lain yang MediaConvert digunakan saat menentukan profil MXF Anda secara otomatis.

Bila Anda tidak menentukan nilai untuk Resolusi (w x h), resolusi keluaran Anda sama dengan resolusi input Anda.

7. Tentukan pengaturan pengkodean Anda yang lain seperti biasa. Untuk informasi tentang setiap pengaturan, pilih tautan Info di sebelah label pengaturan.

Untuk mengatur tugas transcoding Anda dengan output MXF (API, CLI, atau SDK)

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)
- Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.

- b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

Pengaturan keluaran

- Kontainer ([container](#))
- Profil MXF () `mxfSettings`, [profile](#)

Untuk pemilihan profil otomatis, hilangkan pengaturan ini dari spesifikasi pekerjaan JSON Anda.

- Salin AFD ke MXF () `mxfSettings`, [afdSignaling](#)

Pengaturan pengkodean

- Codec video () [codec](#)

Pengaturan ini adalah anak dari `outputs`, `videoDescription`, `codecSettings`.

- Resolusi, w ([width](#))

Pengaturan ini adalah anak dari `outputs`, `videoDescription`.

- Resolusi, h ([height](#))

Pengaturan ini adalah anak dari `outputs`, `videoDescription`.

Di MediaConvert konsol, Auto adalah nilai default untuk profil MXF. Ketika Anda mengatur pekerjaan Anda dengan langsung mengedit spesifikasi pekerjaan JSON Anda, untuk pemilihan profil otomatis, jangan sertakan `profile` di bawah `MxfSettings`.

Bekerja dengan profil MXF default

Saat Anda memilih MXF sebagai wadah video keluaran Anda dan menjauhkan profil MXF dari pengaturan pekerjaan Anda, MediaConvert secara otomatis memilih profil MXF Anda untuk Anda dan membuat output Anda sesuai dengan itu. Bagaimana MediaConvert membuat pemilihan profil MXF tergantung pada codec video keluaran Anda.

Note

MediaConvert mendukung lebih banyak profil MXF melalui pemilihan profil otomatis daripada dengan pemilihan manual.

AVC (H.264), AVC Intra, dan VC-3

Untuk AVC (H.264), AVC Intra, dan VC-3, MediaConvert memilih profil Generik, tanpa memperhatikan pengaturan pengkodean keluaran OP1a Anda.

XAVC

Untuk XAVC, MediaConvert pilih profil XAVC, tanpa memperhatikan pengaturan encode output Anda.

MPEG-2

Untuk MPEG-2, MediaConvert pilih SMPTE-386 D10 ketika karakteristik pengkodean output Anda sesuai dengan spesifikasi D10. Jika tidak, MediaConvert pilih profil XDCAM RDD9 . Tabel berikut merinci pengaturan pengkodean yang relevan dan nilai yang harus Anda atur agar MediaConvert secara otomatis memilih profil D10.

Note

Untuk resolusi output dan frame rate, Anda dapat menentukan nilai yang diizinkan secara eksplisit dengan pengaturan Resolusi dan Frame rate, atau Anda dapat memilih nilai Ikuti sumber dan menggunakan input yang memiliki nilai yang diizinkan.

Pengaturan	Nilai yang diizinkan untuk profil D10
Kombinasi dari:	Kombinasi yang diizinkan:
Resolusi (w×h), Frame rate, mode Interlace	• 720x512, 29,97, terjal • 720x486, 29,97, terjal • 720x486, 29,97, terjal • 720x608, 25, terjal • 720x576, 25, terjal

Pengaturan	Nilai yang diizinkan untuk profil D10
Ukuran GOP	1 bingkai
Profil, untuk codec video Anda	4:2:2
Sintaksis Pengaturan ini terlihat di MediaConvert konsol saat Anda memilih MXF untuk penampung Anda, MPEG-2 untuk codec video Anda, dan 4:2: 2 untuk profil codec Anda.	D10
Jumlah trek audio Setiap trek keluaran direpresentasikan di MediaConvert konsol sebagai satu tab Audio dan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda sebagai anak langsung dari AudioDescriptions	• 0 (tidak ada audio) • 1
Jenis keterangan Anda menentukan ini di MediaConvert konsol dengan pengaturan Jenis tujuan.	• Bakar di • Tertanam

Kutipan dari spesifikasi pekerjaan JSON ini menunjukkan pengaturan yang sama seperti yang Anda kirimkan secara terprogram:

```
{
  "height": 512,
  "width": 720,
  "codecSettings": {
    "codec": "MPEG2",
    "mpeg2Settings": {
      "bitrate": 30000000,
      "syntax": "D_10",
      "framerateDenominator": 1001,
      "framerateControl": "SPECIFIED",
      "framerateNumerator": 30000,

```

```

    "numberBFramesBetweenReferenceFrames": 0,
    "gopSize": 1.0,
    "gopSizeUnits": "FRAMES",
    "codecLevel": "MAIN",
    "codecProfile": "PROFILE_422",
    "rateControlMode": "CBR",
    "interlaceMode": "TOP_FIELD"
  }
}
}

```

Persyaratan keluaran MXF

MediaConvert membatasi pekerjaan MXF dengan cara ini:

- Anda dapat menempatkan output MXF dalam grup keluaran grup File saja.
- Anda harus memilih codec video yang didukung dengan profil MXF Anda. Rincian tabel berikut codec mana yang didukung dengan setiap profil. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar codec yang didukung dalam setiap profil MXF](#).
- Anda harus mengatur trek audio keluaran Anda sesuai dengan persyaratan profil MXF. Ini berlaku apakah Anda menentukan profil atau MediaConvert secara otomatis memilihnya untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan pengaturan audio untuk profil MXF yang berbeda](#).

Persyaratan keluaran XDCAM RDD9

MediaConvert mendukung kombinasi pengaturan pengkodean berikut ketika profil MXF keluaran Anda adalah XDCAM. RDD9

Dalam tabel ini, baca baris untuk menemukan Resolusi yang Anda inginkan. Kemudian baca di seberang untuk menemukan kombinasi yang valid dari Bitrate, Frame rate, mode Interlace, ukuran GOP, dan profil Codec.

Resolusi	Bitrate	Frame rate (s)	Mode jalinan	Ukuran GOP	Profil Codec
1280x720	25M	23.976	Progresif	12	Utama (HD420)
	35M	50			

Resolusi	Bitrate	Frame rate (s)	Mode jalinan	Ukuran GOP	Profil Codec
	50M	59,94			
1280x720	50M	23.976 25 50 59,94	Progresif	12	HD422
1280x720	50M	29,97	Progresif	15	HD422
1440x1080	17,5 M 25M 35M	23.976 25	Progresif	12	Utama (HD420)
1440x1080	17,5 M 25M 35M	29,97	Progresif	15	Utama (HD420)
1440x1080	17,5 M 25M 35M	25	Terjalin	12	Utama (HD420)
1440x1080	17,5 M 25M 35M	29,97	Terjalin	15	Utama (HD420)
1920x1080	50M	23.976 25	Progresif	12	HD422

Resolusi	Bitrate	Frame rate (s)	Mode jalinan	Ukuran GOP	Profil Codec
1920x1080	50M	29,97	Progresif	15	HD422
1920x1080	50M	25	Terjalin	12	HD422
1920x1080	50M	29,97	Terjalin	15	HD422

Untuk informasi tambahan tentang RDD9 persyaratan MXF, lihat spesifikasi interoperabilitas SMPTE RDD 9:2013 MXF.

Persyaratan pengaturan audio untuk profil MXF yang berbeda

Tabel ini menunjukkan persyaratan bagaimana Anda mengatur trek audio keluaran dalam AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda. Persyaratan berbeda untuk setiap profil MXF yang Anda pilih.

Note

Jika Anda tidak menyertakan trek audio apa pun dalam output Anda, maka Anda harus memastikan bahwa tidak ada audio sama sekali di pengaturan pekerjaan Anda.

- Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, ini berarti menghapus AudioDescriptions objek sepenuhnya.
- Di MediaConvert konsol, ini berarti Anda harus menghapus tab Audio 1 yang MediaConvert menyisipkan untuk Anda secara default. Hapus dengan memilihnya, lalu memilih Hapus audio di kanan atas bagian Pengaturan pengkodean.

Profil MXF	Persyaratan audio keluaran
Generik OP1a	Codec audio: WAV tidak terkompresi
Sony XAVC () RDD32	Codec audio: WAV tidak terkompresi Jumlah saluran per trek 1

Profil MXF	Persyaratan audio keluaran
	Jumlah trek per output: Setiap nomor genap dari 2 hingga 16 Kedalaman bit: 24 bit Tingkat sampel: 48 kHz
Sony XDCAM	Codec audio: WAV tidak terkompresi Jumlah saluran per trek: 1 Jumlah trek per output: Nomor genap apa pun dari 2 hingga 16, atau tidak ada audio sama sekali Kedalaman bit: 16 bit atau 24 bit; Anda harus memilih nilai yang sama untuk semua trek audio dalam output Tingkat sampel: 48 kHz
XDCAM RDD9	Codec audio: WAV tidak terkompresi Jumlah saluran per trek: 1 Jumlah trek per output: 2, 4, atau 8 Kedalaman bit: 16 bit atau 24 bit; Anda harus memilih nilai yang sama untuk semua trek audio dalam output Tingkat sampel: 48 kHz

Profil MXF	Persyaratan audio keluaran
D10 (SMPTE-386)	Codec audio: WAV tidak terkompresi Jumlah saluran per trek: 4 atau 8 Jumlah trek per output: 1, atau tidak ada audio sama sekali Kedalaman bit: 16 bit atau 24 bit; Anda harus memilih nilai yang sama untuk semua trek audio dalam output Tingkat sampel: 48 kHz

Passthrough video

MediaConvert mendukung passthrough video untuk input AVC (H.264), HEVC (H.265), dan i-Frame saja. Untuk input AVC dan HEVC, Anda dapat membuat output dengan jenis kontainer yang didukung. Untuk input i-Frame saja, Anda dapat membuat MXF atau output. QuickTime Gunakan passthrough video untuk mengemas ulang satu atau lebih input tanpa pengkodean video apa pun.

Saat Anda menggunakan passthrough video, Anda dapat mengemas ulang video input Anda tetapi Anda tidak dapat menyandikan ulang atau memodifikasi esensi video.

Menggunakan passthrough video

Bagian berikut menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan pekerjaan Anda dengan Video passthrough.

MediaConvert konsol

Untuk menentukan Passthrough video menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pada halaman Buat pekerjaan, berikan instruksi transkode dan pengaturan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).

3. Tentukan satu atau lebih input yang didukung. Jika Anda menentukan beberapa input, setiap atribut pengkodean input Anda harus sama persis, termasuk codec video, ukuran bingkai, profil, kecepatan bingkai, dan ruang warna.
4. Di samping Grup keluaran, pilih Tambah.
5. Tetap pilih grup File dan pilih Pilih.
6. Dalam pengaturan Output, pilih Container. Catatan: Jika input Anda memiliki codec video i-Frame saja, Anda harus memilih QuickTime atau MXF.
7. Di Pengaturan pengkodean, di bawah Codec video, pilih Passthrough.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan passthrough Video untuk alur kerja Apple ProRes dengan dua input:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores.mov"
      },
      {
        "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/prores-2.mov"
      }
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/passthrough-output.mov"
          }
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
              "CodecSettings": {
                "Codec": "PASSTHROUGH"
              }
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```



```

    "ContainerSettings": {
      "Container": "MOV",
      "MovSettings": {}
    }
  }
]
}
}
}

```

Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan

Tabel berikut menunjukkan kombinasi codec video input dan wadah output yang mendukung passthrough video.

Codec video masukan yang didukung	Kontainer keluaran yang didukung
AVC (H.264)	CMAF DASH (Format Aplikasi Media Umum)
HEVC (H.265)	
AVC (H.264)	CMAF HLS (Format Aplikasi Media Umum)
HEVC (H.265)	
AVC (H.264)	DASH (Streaming Adaptif Dinamis melalui HTTP)
HEVC (H.265)	
Tidak ada codec video masukan yang didukung	F4V (MPEG-4 Flash)
AVC (H.264)	HLS (Streaming Langsung HTTP Apple)
HEVC (H.265)	
Apel ProRes	MOV (Apple QuickTime)
AVC (H.264)	
AVC-Intra	

Codec video masukan yang didukung	Kontainer keluaran yang didukung
DV/DVCPRO	
HEVC (H.265)	
JPEG 2000 (J2K)	
VC-3	
AVC (H.264)	MP4 (MPEG-4)
HEVC (H.265)	
AVC (H.264)	MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)
HEVC (H.265)	
Tidak ada codec video masukan yang didukung	MSS (Microsoft Smooth Streaming)
Apel ProRes	MXF (Format Pertukaran Material)
AVC-Intra	
DV/DVCPRO	
JPEG 2000 (J2K)	
VC-3	
Tidak ada codec video masukan yang didukung	WebM
Tidak ada codec video masukan yang didukung	Y4M
AVC (H.264)	Tanpa kontainer

Selain itu, pekerjaan yang Anda buat dengan passthrough video memiliki persyaratan berikut.

Masukan

Jika Anda menentukan beberapa input, setiap atribut pengkodean input Anda harus sama persis, termasuk codec video, ukuran bingkai, profil, kecepatan bingkai, dan ruang warna.

Klip masukan

(Opsional) MediaConvert mendukung kliping input untuk codec video hanya I-frame saat Anda menggunakan passthrough video. Ini termasuk Apple ProRes, AVC-Intra, DV/DVCPRO, JPEG 2000 (J2K), dan VC-3.

Kontainer keluaran

Saat Anda membuat output MXF dari input i-Frame saja, MediaConvert mendukung frame rate input berikut: 23,976, 24, 25, 29,97, 50, 59,94, 60

Laju bingkai

Anda harus menjaga pengaturan default, Ikuti sumber. Anda tidak dapat menentukan frame rate output yang berbeda dari input Anda.

Codec audio

(Opsional) MediaConvert mendukung pengkodean audio saat Anda menggunakan passthrough video.

Passthrough Dolby Digital

(Opsional) MediaConvert mendukung Dolby Digital passthrough saat Anda menggunakan passthrough video.

Jika Anda menentukan beberapa input, setiap Dolby Digital aliran input Anda harus memiliki atribut pengkodean yang identik.

Keterangan

(Opsional) MediaConvert mendukung format sespan saat Anda menggunakan passthrough video.

Tabel referensi keluaran AAC

Topik ini mencakup dukungan codec audio AAC dan mencantumkan kombinasi mode pengkodean, profil, laju pengambilan sampel, dan bitrate yang didukung.

Bagian ini menjelaskan cara mengatur empat properti codec audio AAC berikut:

- Profil
- Mode pengkodean

- Tingkat sampel
- Bitrate

Pengaturan yang Anda pilih untuk Profil, mode Coding, Sample rate, dan Bitrate dibatasi oleh codec AAC. Prosedur berikut menunjukkan cara mengkonfigurasi kombinasi pengaturan yang didukung.

Memilih pengaturan codec audio AAC

1. Pilih Profil.
2. Pilih mode Coding yang valid dengan profil itu. Mode Coding menentukan jumlah saluran audio dan metadata tata letak saluran audio.
3. Pilih Sample rate yang valid untuk kombinasi profil dan mode pengkodean.
4. Pilih Bitrate yang termasuk dalam rentang yang didukung untuk laju sampel tersebut.

Mode kontrol Bitrate CBR

AWS Elemental MediaConvert mendukung kombinasi pengaturan AAC berikut ketika mode kontrol Bitrate output Anda adalah CBR.

Untuk menggunakan tabel ini, pilih profil dari kolom Profil. Kemudian baca di seberang untuk menemukan kombinasi yang valid dari mode Coding, Sample rate, dan Bitrate:

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
LC	1.0	8000, 12000	8000, 10000, 12000, 14000
LC	1.0	16000	8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000
LC	1.0	22050, 24000	24000, 28000
LC	1.0	32000	32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
LC	1.0	44100	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000
LC	1.0	48000	56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	1.0	88200	288000
LC	1.0	96000	128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000
LC	2.0	8000, 12000	16000, 20000
LC	2.0	16000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000
LC	2.0	22050, 24000	32000
LC	2.0	32000	40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
LC	2.0	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000
LC	2.0	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	2.0	88200	576000
LC	2.0	96000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000
LC	5.1	32000	160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	44100	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
LC	5.1	48000	256000, 288000, 320000, 384000, 448000, 512000, 576000, 640000, 768000
LC	5.1	96000	640000, 768000
HEV1	1.0	22050, 24000	8000, 10000
HEV1	1.0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	1.0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV1	2.0	32000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000
HEV1	2.0	44100	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000
HEV1	2.0	48000	16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000
HEV1	2.0	96000	96000, 112000, 128000

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
HEV1	5.1	32000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	44100	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000
HEV1	5.1	48000	64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000
HEV1	5.1	96000	256000, 288000, 320000
HEV2	2.0	22050, 24000	8000, 10000
HEV2	2.0	32000	12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000
HEV2	2.0	44100, 48000	20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000

Profil	Mode pengkodean	Tingkat sampel (s) (Hz)	Bitrate (s) (bit/s)
XHE	1.0	44100	6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000
XHE	1.0	48000	6000, 8000, 10000, 12000, 14000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 162000
XHE	2.0	44100	12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000
XHE	2.0	48000	12000, 16000, 20000, 24000, 28000, 32000, 40000, 48000, 56000, 64000, 80000, 96000, 112000, 128000, 160000, 192000, 224000, 256000, 288000, 320000, 352000, 384000

Mode kontrol Bitrate VBR

Ketika mode kontrol Bitrate keluaran Anda adalah VBR, AWS Elemental MediaConvert buat output AAC dengan perkiraan bitrate berikut:

Profil	Mode pengkodean	Kualitas bitrate	Perkiraan bitrate per saluran (bits/s)
LC	1.0	Rendah	52000
LC	2.0, 5.1	Rendah	48000
LC	1.0	Sedang rendah	68000
LC	2.0, 5.1	Sedang rendah	64000
LC	1.0	Sedang tinggi	100000
LC	2.0, 5.1	Sedang tinggi	96000
LC	1.0	Tinggi	132000
LC	2.0, 5.1	Tinggi	128000

Membuat output hanya audio

Anda dapat menggunakan AWS Elemental MediaConvert untuk membuat output yang hanya berisi audio, tanpa video. Dengan output audio saja, MediaConvert mendukung jumlah codec dan kombinasi kontainer yang lebih terbatas untuk file input dan output.

Pembatasan dan prosedur dalam Bab ini berlaku untuk output yang tidak memiliki video dalam wadah. Ini termasuk yang berikut:

- Output dalam grup keluaran File yang tidak menyertakan video
- Streaming grup keluaran HLS yang hanya berisi output audio
- Streaming grup keluaran DASH yang hanya berisi output audio

Saat menyiapkan paket output streaming yang berisi audio, video, dan teks, Anda membuat output terpisah untuk setiap elemen di dalam paket output. Ini bukan output audio saja seperti yang

dijelaskan dalam pasal ini. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan output streaming, lihat [Membuat output dalam grup output streaming ABR](#).

Anda menyiapkan output audio saja dengan cara yang sama seperti Anda menyiapkan output yang berisi video, kecuali Anda tidak menyertakan video atau teks.

MediaConvert menghasilkan file berikut untuk output audio saja:

- Grup keluaran file: Satu file audio saja terpisah untuk setiap output.
- Grup keluaran HLS: Sebuah rendisi tunggal dalam tumpukan ABR untuk setiap output.
- Grup keluaran DASH ISO: Sebuah rendisi tunggal dalam tumpukan ABR untuk setiap output.

 Note

Untuk output streaming AAC, segmen awal lebih lama durasinya daripada yang lain. Ini karena, dengan AAC, segmen awal harus berisi sampel pre-roll AAC diam sebelum bagian segmen yang dapat didengar. MediaConvert memperhitungkan sampel tambahan ini di stempel waktu, sehingga audio diputar kembali dengan benar.

Untuk membuat output audio saja (konsol)

1. Untuk mengonfirmasi bahwa MediaConvert mendukung file input Anda, lihat tabel input di [Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio](#).
2. Siapkan pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#), tetapi dengan perbedaan berikut:
 - Hapus tab Video di bagian Pengaturan pengkodean pada output Anda.
 - Pilih wadah keluaran dan codec audio yang didukung dari tabel output di [Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio](#).
 - Sertakan hanya satu grup pengaturan audio per output. Artinya, jangan memilih Tambahkan audio untuk membuat tab Audio 2 di bawah Pengaturan pengkodean.
3. Jika output Anda berada dalam grup keluaran HLS, pilih wadah untuk output audio saja.

Di bawah Pengaturan output, di bagian Audio, untuk Container untuk output audio saja, pilih MPEG-2 Transport Stream untuk membuat file dalam wadah -TS. MPEG2 Pertahankan nilai default Otomatis untuk membuat file audio saja mentah tanpa wadah.

Untuk membuat output audio saja (API, SDK, dan CLI) AWS

1. Untuk mengonfirmasi bahwa MediaConvert mendukung file input Anda, lihat tabel input di [Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio](#).
2. Siapkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Edit file JSON Anda secara manual, atau gunakan konsol untuk membuatnya sebagai berikut:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Spesifikasi pekerjaan JSON untuk pekerjaan audio saja berbeda dari pekerjaan standar sebagai berikut:

- Kecualikan setiap contoh VideoDescription dan anak-anaknya dari Outputs bagian pekerjaan Anda JSON.
- Untuk setiap output, sertakan hanya satu grup anak pengaturan audio di bawah AudioDescriptions.
- Untuk output audio saja dalam grup keluaran HLS, tentukan wadah untuk output audio saja. Di bawah OutputsOutputSettings, HlsSettings termasuk properti HlsAudioOnlyContainer. Atur M2TS untuk membuat file dalam wadah MPEG2 - TS. Setel AUTOMATIC untuk membuat file audio saja mentah tanpa wadah. AUTOMATIC adalah perilaku default.

Topik

- [Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio](#)
- [Batasan pengaturan pekerjaan khusus audio](#)

Format keluaran yang didukung untuk alur kerja khusus audio

MediaConvert mendukung kombinasi wadah output dan codec berikut untuk membuat output audio saja.

Beberapa kontainer dan codec memiliki batasan tambahan. Untuk informasi lebih lanjut tentang wadah audio atau codec audio pilih tautannya di tabel referensi berikut. Atau lihat [Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec](#).

Kontainer	Codec Audio
DASH (Streaming Adaptif Dinamis melalui HTTP)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby Digital Plus JOC (Atmos)
HLS (Streaming Langsung HTTP Apple)	AAC Dolby Digital () AC3
MP4 (MPEG-4)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2
OGG	FLAC Vorbis
Tidak ada wadah	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC MPEG-2

Kontainer	Codec Audio
	MP3
	WAV

Batasan pengaturan pekerjaan khusus audio

Dalam pekerjaan apa pun yang berisi output khusus audio, Anda tidak dapat menggunakan fitur ini:

- Pembaruan status kemajuan pekerjaan

Dalam output audio saja, Anda tidak dapat menggunakan fitur ini:

- Keterangan
- Hamparan gambar diam atau gerak (penyisipan gambar, penyisipan gambar gerak)

Kontainer yang didukung dan tabel referensi codec

Bagian berikut menyediakan tabel referensi untuk wadah dan codec yang MediaConvert mendukung.

Untuk menggunakan tabel ini, pertama-tama temukan wadah atau codec menggunakan tautan berikut pendahuluan ini. Untuk kontainer, tabel memberikan detail tentang codec video atau audio yang didukung, dan apakah mereka didukung untuk input atau output. Untuk codec, tabel memberikan rincian wadah mana yang didukung, untuk input dan output juga. Perhatikan bahwa input atau output berlabel seperti Input khusus audio atau output hanya audio mengacu pada dukungan untuk alur kerja khusus audio. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat output hanya audio](#).

Untuk tabel referensi cepat yang menunjukkan format input mana yang MediaConvert mendukung, lihat [Format input yang didukung](#).

Untuk tabel referensi cepat yang menunjukkan format output mana yang MediaConvert mendukung, lihat [Format keluaran yang didukung](#).

Kontainer

[3G2](#) | [3GP](#) | [ASF](#) | [AVI](#) | [CMAF](#) | [DASH](#) | [F4V](#) | [FLV](#) | [GIF](#) | [HLS](#) | [IMF](#) | [Matroska](#) | [MOV](#) | | [MPEG-PS](#) | [MP4???](#) | [MPEG-TS](#) | [MSS](#) | [MXF](#) | [OGG](#) | [WAV](#) | [WebM](#) | [MP3???](#) | [WMA](#) | [WMV](#) | [Y4](#) | [???](#)M | [Tidak ada wadah](#)

Codec

[AAC](#) | [AIFF](#) | [AMR-NB](#) | [AMR-WB](#) | [Apple ProRes](#) | | [AVC \(H.264\)](#) | [AVC-Intra](#) | [AV1???](#) | [HQ Canopus](#) | [Dolby Atmos](#) | [Dolby Digital \(\)](#) | [Dolby Digital Plus \(\)](#) | [Dolby E](#) | [DV/DVCPRO](#) | | [0](#) | [HD](#) | [DivX/Xvid](#) | [FLAC](#) | [AC3](#) | [GIF](#) | [EAC3](#) | [DV25](#) | [DV5](#) | [DVCPRO](#) | [???](#) | [???](#) | [GSM](#) | [H.261](#) | [H.262](#) | [H.263](#) | [HEVC \(H.265\)](#) | [J2K](#) | [MJPEG](#) | | [MPEG-1](#) | [MPEG-2](#) | [MPEG-4 Bagian 2](#) | [Audio MPEG](#) | [Karya](#) | [Panasonic P2](#) | [PCM](#) | [RLE](#) | [Sony MP3XDCAM](#) | [Proksi Sony XDCAM](#) | [MPEG-4](#) | [VC-1](#) | [VC-3](#) | [VC-3](#) | [VC-3](#) | [VVR bis](#) | [QuickTime](#) | [???](#) | [VP8](#) | [VP9](#) | [WMA](#) | | [WMA Pro](#) | [WMA2](#) | [XAVC](#)

Topik

- [Kontainer yang didukung](#)
- [Codec yang didukung](#)

Kontainer yang didukung

Bagian ini berisi tabel referensi untuk wadah input dan output yang MediaConvert mendukung. Tabel menunjukkan wadah, dukungan pada sisi input atau output, dan dukungan codec video atau audio dalam wadah. Untuk informasi selengkapnya tentang codec, atau untuk melihat dukungan codec di wadah lain, pilih tautan codec.

3G2, 3GP

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
3G2	Input	AVC (H.264)	AAC
3GP		H.263	AMR-NB
		MPEG-4 bagian 2	AMR-WB
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung

ASF, WMV, WMA (Format Sistem Lanjutan)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
ASF	Input	VC-1	WMA
WMV			WMA2 WMA Pro
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung
WMA	Input hanya audio	Tidak berlaku	WMA WMA2 WMA Pro
	Output hanya audio	Tidak berlaku	Tidak didukung

AVI (Interleave Audio Video)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
AVI	Input	Kanopi HQ	Dolby Digital () AC3
		DivX/XviD	Dolby Digital Plus () EAC3
		DV/DVCPRO	Dolby E
		MJPEG	MP3
		Tidak terkompresi	MPEG Audio
			PCM
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung

CMAF (Format Aplikasi Media Umum)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
DASBOR CMAF	Input	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
CMAF HLS	Input	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output	AV1 AVC (H.264) HEVC (H.265) VP9	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Note

Untuk rekomendasi codec keluaran HLS dari Apple, lihat: <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

DASH (Streaming Adaptif Dinamis melalui HTTP)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
DASBOR	Input	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output	AV1	AAC

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
		AVC (H.264) HEVC (H.265) VP8 VP9	Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3
	Input hanya audio	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output hanya audio	Tidak berlaku	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Untuk informasi tentang CMAF DASH, lihat kontainer [CMAF](#).

FLV, F4V (MPEG-4 Flash)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
FLV	Input	AVC (H.264)	AAC
F4V		H.263	
F4V	Output	AVC (H.264) MPEG-2	AAC

GIF

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung
GIF	Input	GIF
	Output	GIF

HLS (Streaming Langsung HTTP Apple)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
HLS	Input	AVC (H.264)	AAC
		HEVC (H.265)	Dolby Digital () AC3
		MPEG-2	Dolby Digital Plus () EAC3
	Output	AVC (H.264)	AAC
		HEVC (H.265)	Dolby Digital () AC3
			Dolby Digital Plus () EAC3
	Input hanya audio	Tidak berlaku	Tidak didukung
	Output hanya audio	Tidak berlaku	AAC Dolby Digital () AC3

Untuk informasi selengkapnya tentang input HLS dan persyaratan input, lihat. [Persyaratan input HLS](#)

[Untuk informasi tentang CMAF HLS, lihat kontainer CMAF.](#)

Note

Saat mengeluarkan HEVC dalam wadah HLS, sebaiknya gunakan grup keluaran CMAF untuk kompatibilitas pemain terluas. Untuk detail selengkapnya, lihat <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

IMF (Format Master yang Dapat Dioperasikan)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
IMF	Input	Apel ProRes JPEG 2000 (J2K)	PCM
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung

Tentukan input IMF Anda dengan memberikan jalur ke Daftar Putar Komposisi (CPL) Anda. Jika CPL berada dalam IMP yang tidak lengkap, tentukan juga suplemen apa pun. IMPs

Untuk informasi tentang penggunaan input IMF untuk membuat output Dolby Vision, lihat. [Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

Matroska

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
Matroska	Input	AVC (H.264)	AAC
		MPEG-2	Dolby Digital () AC3
		MPEG-4 bagian 2	Dolby Digital Plus ()
		VC-1	EAC3 FLAC

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
			Opus
			PCM
			WMA
			WMA2
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung
	Input hanya audio	Tidak berlaku	FLAC
			OPUS
	Output hanya audio	Tidak berlaku	Tidak didukung

MOV (Apple QuickTime)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MOV	Input	Apple ProRes	AAC
		AVC (H.264)	MP3
		AVC-Intra	PCM
		DivX/XviD	
		DV/DVCPRO	
		H.261	
		H.262	
		H.263	
		HEVC (H.265)	

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
		JPEG 2000 (J2K)	
		MJPEG	
		MPEG-2	
		MPEG-4 bagian 2	
		QuickTimeRLE	
		Tidak terkompresi	
	Output	AVC (H.264) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 WAV
		Apel ProRes	AIFF
	Input hanya audio	Tidak berlaku	PCM
	Output hanya audio	Tidak berlaku	Tidak didukung

Input MOV harus mandiri. Referensi ke file eksternal tidak didukung.

Untuk informasi tentang penggunaan input MOV untuk membuat output Dolby Vision, lihat. [Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

MP3 (Lapisan MPEG-1 3)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec audio yang didukung
MP3	Input hanya audio	MP3

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec audio yang didukung
	Output hanya audio	MP3

MediaConvert tidak membaca ID3 metadata atau tag dari MP3 input.

MP4 (MPEG-4)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MP4	Input	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3
		AVC-Intra	Dolby Digital Plus ()
		DivX/XviD	EAC3
		H.261	FLAC
		H.262	PCM
		H.263	WMA
		HEVC (H.265)	WMA2
		JPEG 2000 (J2K)	
		MPEG-2	
		MPEG-4 bagian 2	
		VC-1	
		VP9	
		Tidak terkompresi	
	Output	AV1	AAC
		AVC (H.264)	Dolby Digital () AC3

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
		HEVC (H.265)	Dolby Digital Plus () EAC3
	Input hanya audio	Tidak berlaku	AAC FLAC
	Output hanya audio	Tidak berlaku	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MediaConvert tidak mendukung segmen MP4 inisialisasi yang terfragmentasi. MP4 Masukan Anda harus mandiri.

MPEG-1 (Aliran Sistem MPEG-1)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MPEG-1	Input	MPEG-1 MPEG-2	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG Audio PCM
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung

MPEG-PS (Aliran Program MPEG)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MPEG-PS	Input	MPEG-2	Audio MPEG
	Output	Tidak didukung	Tidak didukung

MPEG-TS (Aliran Transportasi MPEG-2)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MPEG-TS	Input	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2 VC-1	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 Dolby E MPEG Audio PCM WMA WMA2
	Output	AVC (H.264) HEVC (H.265) MPEG-2	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
			MPEG-2 PCM/WAV
	Input hanya audio	Tidak berlaku	MPEG-2 PCM
	Output hanya audio	Tidak berlaku	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 MPEG-2

MSS (Microsoft Smooth Streaming)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
MSS	Input	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output	AVC (H.264)	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3

MXF (Format Pertukaran Material)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Profil MXF	Codec audio yang didukung
MXF	Input	Apel ProRes AVC (H.264) AVC-Intra DV/DVCPRO DV25 DV50 DVCProHD JPEG 2000 (J2K) MPEG-2 Panasonic P2 Sony XDCam Proksi Sony XDCam MPEG-4 Tidak terkompresi	Tidak berlaku	AAC AIFF Dolby E MPEG Audio PCM
	Output	AVC (H.264) AVC-Intra MPEG-2 VC-3	Generik OP1a	PCM/WAV

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Profil MXF	Codec audio yang didukung
		MPEG-2	XDCAM RDD9	
		MPEG-2	D10 (SMPTE-386)	
		XAVC	Sony XAVC () RDD32	

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat output MXF, lihat. [Membuat output MXF](#)

Untuk informasi tentang penggunaan input MXF untuk membuat output Dolby Vision, lihat. [Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

OGG (Ogg Vorbis Audio)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec audio yang didukung
OGG	Input hanya audio	FLAC Opus Vorbis
	Output hanya audio	FLAC Vorbis

WAV (Format File Audio Bentuk Gelombang)

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec audio yang didukung
WAV	Input hanya audio	GSM PCM
	Output hanya audio	PCM

WebM

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
WebM	Input	VP8	Opus
		VP9	Vorbis
	Output	VP8	Opus
		VP9	Vorbis

Y4M

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
Y4M	Input	Tidak didukung	Tidak didukung
	Output	Tidak terkompresi	Tidak didukung

MediaConvert mendukung output Y4M yang tidak terkompresi dengan kode empat karakter I420, I422, atau I444 (). FOURCCs

Tanpa kontainer

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
Tanpa kontainer	Masukan khusus video	DV/DVCPRO	Tidak berlaku
		AVC (H.264)	
		HEVC (H.265)	
		MPEG-1	
		MPEG-2	

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
	Output hanya video	AVC-Intra AVC (H.264) GIF HEVC (H.265) MPEG-2 VC-3 XAVC	Tidak berlaku
	Input hanya audio	Tidak berlaku	AAC Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC GSM PCM

Kontainer	Masukan/Keluaran	Codec video yang didukung	Codec audio yang didukung
	Output hanya audio	Tidak berlaku	AAC AIFF Dolby Digital () AC3 Dolby Digital Plus () EAC3 FLAC MPEG-2 MP3 PCM

Codec yang didukung

Bagian ini berisi tabel referensi untuk codec input dan output yang MediaConvert mendukung. Tabel menunjukkan codec, dukungan pada sisi input atau output, dan dukungan kontainer untuk codec. Untuk informasi lebih lanjut tentang wadah, atau untuk melihat dukungan kontainer untuk codec lain, pilih tautan penampung.

AAC (Codec Audio Tingkat Lanjut)

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AAC	Input	3G2 3GP HLS MPEG-4 Flash Matroska

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
		MXF
	Output	DASBOR CMAF
		CMAF HLS
		DASH
		HLS
		MOV
	Input hanya audio	MP4
		MPEG-4 Flash
		MPEG-TS
		MSS
		Tidak ada wadah
		Tidak ada wadah

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
	Output hanya audio	DASH HLS MPEG-TS MP4 Tidak ada wadah

Untuk informasi tentang profil keluaran AAC, mode pengkodean, laju sampel, dan bitrate yang MediaConvert didukung, lihat. [Tabel referensi keluaran AAC](#)

AIFF

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AIFF	Input	MPEG-TS MPEG-1 MXF
	Output	MOV Tidak ada wadah
	Input hanya audio	Tidak didukung
	Output hanya audio	Tidak ada wadah

AMR-NB, AMR-WB

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AMR-NB	Input	3G2

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AMR-WB		3GP
	Output	Tidak didukung

Apel ProRes

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung	Format yang didukung
Apple ProRes	Input	IMF MOV MXF	Apple ProRes 4444 XQ Apple ProRes 4444
	Output	MOV	Apple ProRes 422 Markas Besar Apple ProRes 422 Apple ProRes LT ProRes Proksi Apple

Untuk informasi selengkapnya tentang ProRes format Apple, lihat <https://support.apple.com/en-us/HT202410>.

Anda juga dapat melewati ProRes input Apple ke wadah keluaran MXF dan MOV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

Note

Untuk mempertahankan subsampling kroma 4:4:4 di output Apple Anda: ProRes

- Anda tidak dapat menyertakan salah satu dari Preprocessors berikut: Dolby Vision, HDR10+, atau Noise reducer.
- Anda harus menggunakan Duplicate Drop sebagai algoritma konversi frame rate (saat menggunakan konversi frame rate).

- Anda tidak dapat mencampur input RGB dan non RGB.
- Anda tidak dapat mencampur input 4:4: 4 dengan input non-4:4: 4 lainnya.
- Anda hanya dapat menggunakan preprocessor NexGuard File Maker.

AV1

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AV1	Input	MP4
	Output	DASBOR CMAF CMAF HLS DASH MP4

Note

Untuk rekomendasi codec keluaran HLS dari Apple, lihat <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

AVC (H.264)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
AVC (H.264)	Input	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash
		HLS
		Matroska

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MXF
		Tidak ada wadah
	Output	DASBOR CMAF
		CMAF HLS
		DASH
		F4V
		HLS
		MOV
		MP4
		MPEG-TS
		MSS
		MXF
		Tidak ada wadah

Anda juga dapat melewati input AVC ke sebagian besar wadah keluaran. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

AVC-Intra

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung	Format yang didukung
AVC-Intra	Input	MOV	AVC-Intra 50
		MP4	AVC-Intra 100
		MXF	AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K 4:2:2
			AVC-Intra 4K 4:2:2
	Output	MXF	AVC-Intra 50
		Tidak ada wadah	AVC-Intra 100
			AVC-Intra 200
			AVC-Intra 2K 4:2:2
			AVC-Intra 4K 4:2:2

MediaConvert hanya mendukung input YUV AVC-intra, itu tidak mendukung input RGB AVC-Intra.

Anda juga dapat melewati input AVC-Intra ke wadah keluaran MXF dan MOV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

Kanopi HQ

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Kanopi HQ	Input	AVI
	Output	Tidak didukung

Dolby Digital () AC3

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Dolby Digital () AC3	Input	AVI HLS Matroska MP4 MPEG-1 MPEG-TS
	Output	DASBOR CMAF CMAF HLS DASH HLS MOV MP4 MPEG-TS MSS Tidak ada wadah
	Input hanya audio	Tidak ada wadah
	Output hanya audio	DASH HLS MP4 MPEG-TS

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		Tidak ada wadah

Dolby Digital Plus () EAC3

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Dolby Digital Plus () EAC3	Input	AVI
		HLS
		Matroska
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-TS
	Output	DASBOR CMAF
		CMAF HLS
		HLS
		MOV
	Input hanya audio	MP4
		MPEG-TS
	Output hanya audio	MSS
		Tidak ada wadah

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MPEG-TS
		Tidak ada wadah

Dolby Digital Plus JOC (Atmos)

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Dolby Atmos](#).

Dolby E

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Dolby E	Input	AVI
		MPEG-TS
		MXF
		Tidak ada wadah
	Output	Tidak didukung

DV/DVCPRO

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
DV/DVCPRO	Input	AVI
		MOV
		MXF
		Tidak ada wadah
	Output	Tidak didukung

Anda juga dapat melewati DV/DVCPRO input ke wadah keluaran MXF dan MOV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

DV25, DV50

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
DV25	Input	MXF
DV50	Output	Tidak didukung

DVCPRO HD

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
DVCPRO HD	Input	MXF
	Output	Tidak didukung

DivX/XviD

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
DivX/Xvid	Input	AVI MOV MP4
	Output	Tidak didukung

FLAC

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
FLAC	Input	Matroska

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MP4
	Output	Tidak didukung
	Input hanya audio	Matroska
		MP4
		OGA
		OGG
		Tidak ada wadah
	Output hanya audio	OGG
		Tidak ada wadah

GSM

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
GSM	Input	WAV
		Tidak ada wadah
	Output	Tidak didukung
	Input hanya audio	WAV
		Tidak ada wadah
	Output hanya audio	Tidak didukung

GIF

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
GIF	Input	GIF
	Output	Tidak ada wadah

H.261

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
H.261	Input	MOV MP4
	Output	Tidak didukung

H.262

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
H.262	Input	MOV MP4
	Output	Tidak didukung

H.263

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
H.263	Input	3G2
		3GP
		MPEG-4 Flash

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MOV
		MP4
	Output	Tidak didukung

HEVC (H.265)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
HEVC (H.265)	Input	HLS MOV MP4 MPEG-TS Tidak ada wadah
	Output	CMAF HLS DASBOR CMAF DASH HLS MOV MP4 MPEG-TS Tidak ada wadah

Note

Saat mengeluarkan HEVC dalam wadah HLS, sebaiknya gunakan grup keluaran CMAF untuk kompatibilitas pemain terluas. Untuk detail selengkapnya, lihat <https://developer.apple.com/documentation/http-live-streaming/hls-authoring-specification-for-apple-devices>.

Anda juga dapat melewati input HEVC ke wadah keluaran yang didukung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

JPEG 2000 (J2K)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
JPEG 2000 (J2K)	Input	IMF MOV MP4 MXF
	Output	Tidak didukung

Anda juga dapat melewati input J2K ke wadah keluaran MXF dan MOV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

MJPEG (Gerakan JPEG)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MJPEG	Input	AVI MOV
	Output	Tidak didukung

MP3 (Lapisan MPEG-1 3)

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MP3	Input	AVI
		MOV
	Output	MOV
	Input hanya audio	MP3
	Output hanya audio	Tidak ada wadah

MPEG-1

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MPEG-1	Input	MPEG-1
		Tidak ada wadah
	Output	Tidak didukung

MPEG-2 (MPEG-1 Lapisan II)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Video MPEG-2	Input	HLS
		Matroska
		MOV
		MP4
		MPEG-1
		MPEG-PS

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		MPEG-TS MXF Tidak ada wadah
	Output	MOV MPEG-4 Flash MPEG-TS MXF Tidak ada wadah

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MPEG-2 Audio	Input hanya audio	MPEG-TS
	Output hanya audio	MPEG-TS Tidak ada wadah

MPEG-4 Bagian 2

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MPEG-4 Bagian 2	Input	3G2
		3GP
		Matroska
		MOV
		MP4

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
	Output	Tidak didukung

MPEG Audio

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
MPEG Audio	Input	AVI MPEG-1 MPEG-PS MPEG-TS MXF
	Output	Tidak didukung

Opus, Vorbis

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Opus Vorbis	Input	Matroska
		OGA
		OGG
		WebM
	Output	WebM
	Input hanya audio	Matroska
		OGA
OGG		

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
	Output hanya audio	OGG

Panasonic P2

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Panasonic P2	Input	MXF
	Output	Tidak didukung

PCM

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
PCM	Input	AVI IMF Matroska MOV MP4 MPEG-1 MPEG-TS MXF Tidak ada wadah
	Output	MOV MPEG-TS MXF

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
		Tidak ada wadah
	Input hanya audio	MOV
		MPEG-TS
		WAV
	Output hanya audio	WAV
		Tidak ada wadah

Quicktime RLE (Animasi Quicktime)

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Quicktime RLE	Input	MOV
	Output	Tidak didukung

Sony XDCAM

Format video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Sony XDCAM	Input	MXF
	Output	MXF

Proksi Sony XDCAM MPEG-4

Format video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
Sony XDCAM	Input	MXF
	Output	Tidak didukung

VC-1

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
VC-1	Input	ASF Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Output	Tidak didukung

VC-3

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
VC-3	Input	MXF
	Output	MXF Tidak ada wadah

Anda juga dapat melewati input VC-3 ke wadah keluaran MXF dan MOV. Untuk informasi lebih lanjut, lihat: [Dukungan codec passthrough video dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

VP8

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
VP8	Input	WebM
	Output	DASH WebM

VP9

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
VP9	Input	MP4 WebM
	Output	DASBOR CMAF CMAF HLS DASH WebM

WMA, WMA2

Codec audio	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
WMA	Input	ASF
WMA2		Matroska MP4 MPEG-TS WMV
	Output	Tidak didukung
	Input hanya audio	ASF WMA WMV
	Output hanya audio	Tidak didukung

WMA Pro

Codec video	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung
WMA Pro	Input	ASF WMV
	Output	Tidak didukung
	Input hanya audio	ASF WMA WMV
	Output hanya audio	Tidak didukung

XAVC

Format	Masukan/Keluaran	Kontainer yang didukung	Profil XAVC yang didukung
XAVC	Output	MXF	XAVC HD
		Tidak ada wadah	XAVC HD Intra CBG
			XAVC 4K
			XAVC 4K Intra CBG
			XAVC 4K Intra VBR

Untuk informasi lebih lanjut tentang XAVC format, lihat: https://pro.sony/ue_US/technology/xavc.

XAVC input didukung, karena merupakan bagian dari kontainer [MXF](#) dengan codec video [AVC](#) (H.264).

Tabel referensi keterangan

MediaConvert mendukung berbagai alur kerja konversi teks. Tetapi Anda tidak dapat mengonversi setiap format teks input yang didukung ke setiap format teks keluaran yang didukung. Setiap wadah video mendukung subset dari semua jenis teks yang mungkin. Selanjutnya, MediaConvert mendukung subset dari semua transformasi yang secara teoritis diizinkan dalam jenis wadah video input dan output.

Untuk informasi tentang cara mengatur teks di input Anda, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#).

Untuk informasi tentang cara mengatur teks dalam output Anda, lihat [Menyiapkan teks dalam output](#).

Untuk mencari apakah MediaConvert mendukung alur kerja teks Anda, pilih topik dari daftar berikut yang sesuai dengan keterangan masukan Anda. Temukan tabel yang sesuai dengan wadah keluaran video Anda. Kemudian temukan baris untuk keterangan masukan Anda. Periksa kolom format keterangan keluaran yang didukung untuk melihat format keterangan keluaran yang tersedia.

- Jika MediaConvert input utama Anda berisi teks Anda, lihat [Teks masukan yang didukung, dalam wadah video](#).
- Jika teks Anda berada dalam file terpisah, yang Anda tentukan dalam pemilih teks masukan, lihat [Teks masukan yang didukung, dalam file sespan](#)

Teks masukan yang didukung, dalam wadah video

Untuk mencari apakah MediaConvert mendukung alur kerja teks Anda, pilih topik dari daftar berikut yang sesuai dengan wadah keluaran video Anda. Kemudian temukan baris yang sesuai dengan wadah dan format teks input Anda. Periksa kolom format keterangan keluaran yang didukung untuk melihat format keterangan keluaran yang tersedia.

Topik

- [Teks yang didukung dalam wadah keluaran CMAF](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah keluaran DASH](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah keluaran HLS](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah keluaran Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah MP4 keluaran](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah MPEG2 keluaran -TS](#)

- [Teks yang didukung dalam wadah keluaran MXF](#)
- [Teks yang didukung dalam wadah QuickTime keluaran](#)
- [Teks Sidecar didukung dengan grup keluaran File](#)

Teks yang didukung dalam wadah keluaran CMAF

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sespan didukung dalam wadah keluaran CMAF](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
	WebVTT	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
MP4 Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Teleteks	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
Kontainer MXF	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
	Tambahan	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
QuickTime Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
	Tambahan	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah keluaran DASH

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran DASH](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		IMSC (sebagai sespan .fmp4)
		IMSC (sebagai sespan .xl)
		TTHTML (sebagai sespan .fmp4)
		TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
	WebVTT	WebVTT
		Bakar
		IMSC (sebagai sespan .fmp4)
		IMSC (sebagai sespan .xl)
		TTHTML (sebagai sespan .fmp4)
	IMSC1 profil teks	TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
		WebVTT
		Bakar
		IMSC (sebagai sespan .fmp4)
		IMSC (sebagai sespan .xl)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
 Note Tentukan CPL untuk menentukan input Anda.		IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
	MP4 Kontainer	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.) WebVTT
	Tertanam	
	SCTE-20	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
MPEG2-TS Kontainer	DVB-Sub	Bakar

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tertanam	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.) WebVTT
	SCTE-20	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.) WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Teleteks	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
	SCTE-20	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
	Teleteks	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	SCTE-20	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
	Tambahan	Bakar IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan

- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah keluaran HLS

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran HLS](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Note

AWS Elemental MediaConvert memiliki batasan berikut dengan Teleteks dalam output:

- Layanan ini tidak mendukung pemformatan dan pemosisian teks
- Anda hanya dapat menggunakan bahasa [Teleteks level 1.5](#)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
		WebVTT
	WebVTT	Bakar
		WebVTT
Kontainer IMF	IMSC1 profil teks	WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
 Note Tentukan CPL untuk menentukan input Anda.		
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
	Teleteks	Bakar WebVTT
	DVB-Sub	Bakar
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
	Teleteks	Bakar
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah keluaran Microsoft Smooth Streaming (MSS)

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		TTML
	WebVTT	Bakar
		TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar
		TTML
	SCTE-20	Bakar
		TTML
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	Bakar
		TTML
	SCTE-20	Bakar
		TTML
	Teleteks	Bakar
		TTML
	DVB-Sub	Bakar
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar
		TTML
	SCTE-20	Bakar
		TTML

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar TTML
	Teleteks	Bakar TTML
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar TTML
	SCTE-20	Bakar TTML
	Tambahan	Bakar TTML

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah MP4 keluaran

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Keterangan sidecar didukung dalam wadah keluaran MP4](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	WebVTT	Bakar
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	Bakar
		Tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
		Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Teleteks	Bakar
	DVB-Sub	Bakar
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Teleteks	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608

- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah MPEG2 keluaran -TS

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran File MPEG2 -TS](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Note

AWS Elemental MediaConvert memiliki batasan berikut dengan Teleteks dalam output:

- Layanan ini tidak mendukung pemformatan dan pemosisian teks
- Anda hanya dapat menggunakan bahasa [Teleteks level 1.5](#)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		DVB-Sub
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
		SCTE-20 plus tertanam
	WebVTT	Bakar Teleteks DVB-Sub
Kontainer IMF  Note Tentukan CPL untuk menentukan input Anda.	IMSC1 profil teks	Bakar DVB-Sub Teleteks
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
	SCTE-20	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Teleteks	Bakar DVB-Sub Teleteks
	DVB-Sub	Bakar DVB-Sub
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
	SCTE-20	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
	SCTE-20	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tambahan	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Teleteks	Bakar DVB-Sub Teleteks

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tambahan	Bakar DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah keluaran MXF

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks sespan didukung dalam wadah keluaran MXF](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Note

AWS Elemental MediaConvert memiliki batasan berikut dengan Teleteks dalam output:

- Layanan ini tidak mendukung pemformatan dan pemosisian teks
- Anda hanya dapat menggunakan bahasa [Teleteks level 1.5](#)

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	WebVTT	Bakar
		Teleteks
Kontainer IMF	IMSC1 profil teks	Bakar

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
 Note Tentukan CPL untuk menentukan input Anda.		
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
MPEG2-TS Kontainer	DVB-Sub	Bakar
	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Teleteks	Bakar Teleteks
Kontainer MXF	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tertanam	Tertanam Teleteks
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks yang didukung dalam wadah QuickTime keluaran

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini. Gunakan saat teks input Anda berada dalam wadah atau streaming yang sama dengan video Anda. Tabel ini diurutkan berdasarkan wadah keterangan input dan format teks input.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Keterangan sidecar didukung dalam wadah keluaran QuickTime](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	WebVTT	Bakar
Kontainer IMF	IMSC1 profil teks	Bakar
 Note Tentukan CPL untuk menentukan input Anda.		
MP4 Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	Bakar

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	Teleteks	Bakar
	DVB-Sub	Bakar
Kontainer MXF	Tertanam	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar
		Tertanam
		Tertanam plus SCTE-20
		SCTE-20 plus tertanam

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Teleteks	Bakar
QuickTime Kontainer	Tertanam	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	SCTE-20	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
	Tambahan	Bakar Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks Sidecar didukung dengan grup keluaran File

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran sidecar mandiri yang MediaConvert mendukung dengan output dalam grup keluaran File. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Jika teks masukan Anda dalam format sespan, lihat. [Teks Sidecar didukung dengan grup keluaran File](#) Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Saat Anda mengatur keterangan keluaran ini dalam pekerjaan Anda, pilih No container (RAW) for Container, di bawah Pengaturan output. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tentukan dengan cara ini:

```
{
  "ContainerSettings": {
    "Container": "RAW"
  },
}
```

Note

Anda dapat membuat output teks sespan hanya sebagai bagian dari pekerjaan yang juga menghasilkan output video.

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer HLS	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
MP4 Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
MPEG2-TS Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
		SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Teleteks	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
Kontainer MXF	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	Tambahan	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Teleteks	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
QuickTime Kontainer	Tertanam	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
	SCTE-20	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Wadah teks masukan	Format keterangan masukan	Format keterangan keluaran yang didukung
	Tambahan	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT

Pada tabel sebelumnya, Embedded dan Ancillary mengacu pada kelompok format teks yang serupa.

Keterangan yang disematkan mencakup format ini:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Keterangan tambahan mencakup format ini:

- Keterangan di Jalur QuickTime Keterangan
- Keterangan dalam data VANC wadah MXF

Teks masukan yang didukung, dalam file sespan

Tabel berikut menunjukkan format teks yang dapat Anda buat dalam output Anda ketika teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang Anda berikan sebagai file input terpisah dari video Anda.

Untuk melihat apakah MediaConvert mendukung alur kerja teks Anda, buka tabel untuk wadah keluaran video Anda. MediaConvert tidak mendukung setiap ekstensi file yang mungkin untuk setiap format sespan.

Topik

- [Teks sespan didukung dalam wadah keluaran CMAF](#)
- [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran DASH](#)
- [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran HLS](#)
- [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran Microsoft Smooth Streaming \(MSS\)](#)
- [Keterangan sidecar didukung dalam wadah keluaran MP4](#)
- [Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran File MPEG2 -TS](#)
- [Teks sespan didukung dalam wadah keluaran MXF](#)
- [Keterangan sidecar didukung dalam wadah keluaran QuickTime](#)
- [Teks Sidecar didukung dengan grup keluaran File](#)

Teks sespan didukung dalam wadah keluaran CMAF

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
SCC	.scc	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
SMI	.smi	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
SRT	.srt	IMSC (sebagai sespan .fmp4)

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT
WebVTT	.vtt	IMSC (sebagai sespan .fmp4) WebVTT

Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran DASH

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
SCC	.scc	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
SMI	.smi	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
SRT	.srt	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
EBU STL	.stl	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
WebVTT	.vtt	Bakar di IMSC (sebagai sespan .fmp4) IMSC (sebagai sespan .xl) TTHTML (sebagai sespan .fmp4) TTHTML (sebagai sespan .ttml.)

Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran HLS

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di WebVTT
SCC	.scc	Bakar di Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam WebVTT
SMI	.smi	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		WebVTT
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di WebVTT
SRT	.srt	Bakar di WebVTT
EBU STL	.stl	Bakar di WebVTT
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di WebVTT
WebVTT	.vtt	Bakar di WebVTT

Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran Microsoft Smooth Streaming (MSS)

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di TTML
SCC	.scc	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		TTML
SMI	.smi	Bakar di TTML
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di TTML
SRT	.srt	Bakar di TTML
EBU STL	.stl	Bakar di TTML
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di TTML
WebVTT	.vtt	Bakar di TTML

Keterangan sidacar didukung dalam wadah keluaran MP4

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di
SCC	.scc	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
SMI	.smi	Bakar di
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di TTML
SRT	.srt	Bakar di
EBU STL	.stl	Bakar di
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di
WebVTT	.vtt	Bakar di

Teks sidecar didukung dalam wadah keluaran File MPEG2 -TS

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di Teleteks DVB-Sub
SCC	.scc	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		DVB-Sub Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
SMI	.smi	Bakar di DVB-Sub
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di Teleteks DVB-Sub
SRT	.srt	Bakar di Teleteks
EBU STL	.stl	Bakar di Teleteks DVB-Sub
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di Teleteks DVB-Sub

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
WebVTT	.vtt	Bakar di Teleteks DVB-Sub

Teks sespan didukung dalam wadah keluaran MXF

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di Teleteks
SCC	.scc	Bakar di Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam Teleteks
SMI	.smi	Bakar di
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di
SRT	.srt	Bakar di Teleteks

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
EBU STL	.stl	Bakar di Teleteks
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di Teleteks
WebVTT	.vtt	Bakar di Teleteks

Keterangan sidacar didukung dalam wadah keluaran QuickTime

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran yang didukung untuk wadah keluaran ini saat teks masukan Anda dalam format sespan. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	Bakar di
SCC	.scc	Bakar di Tertanam Tertanam plus SCTE-20 SCTE-20 plus tertanam
SMI	.smi	Bakar di
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di
SRT	.srt	Bakar di

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
EBU STL	.stl	Bakar di
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	Bakar di
WebVTT	.vtt	Bakar di

Teks Sidecar didukung dengan grup keluaran File

Tabel berikut mencantumkan format keterangan keluaran sidecar mandiri yang MediaConvert mendukung dengan output dalam grup keluaran File. Teks Sidecar adalah teks yang berada dalam file terpisah dari video Anda.

Saat Anda mengatur keterangan keluaran ini dalam pekerjaan Anda, pilih No container (RAW) for Container, di bawah Pengaturan output. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tentukan dengan cara ini:

```
{
  "ContainerSettings": {
    "Container": "RAW"
  },
}
```

Note

Anda dapat membuat output teks sespan hanya sebagai bagian dari pekerjaan yang juga menghasilkan output video.

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
IMSC1 profil teks	.xml	IMSC (sebagai sespan .xl) IMSC SRT

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
		SMI TTML WebVTT
SCC	.scc	IMSC (sebagai sespan .xl) SCC SRT SMI TTML WebVTT
SMI	.smi	IMSC (sebagai sespan .xl) SRT SMI TTML WebVTT
SMPTE-TT	.ttml.xml.xml.dfxp	IMSC (sebagai sespan .xl) SRT SMI TTML WebVTT

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
SRT	.srt	IMSC (sebagai sespan .xl) IMSC SRT SMI TTML WebVTT
EBU STL	.stl	IMSC (sebagai sespan .xl) SRT SMI TTML WebVTT
TTML	.ttml.xml.xml.dfxp	IMSC (sebagai sespan .xl) SRT SMI TTML WebVTT

Format keterangan masukan	Ekstensi file yang didukung	Format keterangan keluaran yang didukung
WebVTT	.vtt	IMSC (sebagai sespan .xl) SRT SMI TTML WebVTT

Persyaratan IMSC

Dukungan saat ini untuk alur kerja teks IMSC dibatasi sebagai berikut:

- Profil teks adalah satu-satunya profil IMSC yang didukung.
- Semua file IMSC keluaran adalah IMSC 1.1.

Bekerja dengan pekerjaan

Pekerjaan melakukan pekerjaan transcoding satu atau lebih file media. Selain membuat pekerjaan, Anda dapat menduplikasi, mengekspor, mengimpor, dan membatalkan pekerjaan. Anda juga dapat melihat riwayat pekerjaan, dan mencari pekerjaan.

Bab ini memberikan step-by-step instruksi tentang cara bekerja dengan MediaConvert pekerjaan. Ini juga memberikan pengantar konsep kunci dalam pekerjaan, pengaturan pekerjaan contoh dasar, dan detail tentang pengaturan input dan output penting yang berlaku untuk konfigurasi pekerjaan umum.

Topik

- [Membuat pekerjaan](#)
- [Menduplikasi pekerjaan](#)
- [Mengekspor dan mengimpor pekerjaan](#)
- [Melihat riwayat pekerjaan Anda](#)
- [Mencari pekerjaan](#)
- [Membatalkan pekerjaan](#)
- [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)
- [Contoh pengaturan pekerjaan JSONs](#)
- [Menentukan file input dan klip masukan](#)
- [Membuat output](#)

Membuat pekerjaan

Untuk membuat pekerjaan, Anda menentukan pengaturan input, pengaturan output, dan pengaturan seluruh pekerjaan. Untuk step-by-step prosedur terperinci, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#). Prosedur berikut adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang cara membuat pekerjaan menggunakan AWS Management Console.

Saat Anda membuat pekerjaan, Anda mengirimkannya ke antrian untuk diproses. Pemrosesan dimulai secara otomatis dari antrian Anda jika sumber daya memungkinkan. Untuk informasi tentang alokasi sumber daya, lihat [Memproses beberapa pekerjaan secara paralel](#).

Untuk membuat pekerjaan menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Buat tugas.
3. Pada halaman Buat pekerjaan, berikan instruksi transkode dan pengaturan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).

Pastikan Anda memilih yang sama Wilayah AWS untuk pekerjaan dan penyimpanan file Anda.

4. Pilih Buat.

Anda juga dapat membuat pekerjaan menggunakan [Template](#), [Preset](#), [pekerjaan duplikat](#), atau [pengaturan pekerjaan JSON](#).

Menduplikasi pekerjaan

Untuk membuat pekerjaan yang mirip dengan yang Anda jalankan sebelumnya, Anda dapat menduplikasi pekerjaan dari riwayat pekerjaan Anda. Anda juga dapat mengubah pengaturan apa pun jika Anda ingin mengubahnya.

Untuk membuat pekerjaan berdasarkan pekerjaan terbaru menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih ID Job dari pekerjaan yang ingin Anda duplikat.
3. Pilih Duplikat.
4. Secara opsional memodifikasi pengaturan pekerjaan apa pun.

Pengaturan yang cenderung berubah dari pekerjaan ke pekerjaan termasuk yang berikut: lokasi file input, lokasi tujuan keluaran, dan pengubah nama keluaran. Jika Anda menjalankan pekerjaan transcoding untuk pelanggan Anda yang berbeda Akun AWS dari akun Anda, Anda juga harus mengubah peran IAM di bawah pengaturan Job.

5. Pilih Buat di bagian bawah halaman.

Mengekspor dan mengimpor pekerjaan

MediaConvert Pekerjaan yang sudah selesai tetap ada di halaman Pekerjaan selama tiga bulan. Jika Anda ingin menjalankan pekerjaan baru berdasarkan pekerjaan yang diselesaikan lebih dari

tiga bulan setelah Anda menjalankannya, ekspor pekerjaan setelah selesai dan simpan. Bergantung pada berapa banyak pekerjaan yang Anda jalankan, mengekspor dan kemudian mengimpor pekerjaan bisa lebih sederhana daripada menemukan pekerjaan tertentu dalam daftar Anda dan menduplikasinya.

Untuk mengekspor pekerjaan menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Job ID pekerjaan yang ingin Anda ekspor.
3. Pada halaman ringkasan Job, pilih tombol View JSON.
4. Pilih Salin untuk menyalin JSON ke clipboard Anda.
5. Tempel ke editor JSON Anda dan simpan.

Untuk mengimpor pekerjaan menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Impor pekerjaan.

Melihat riwayat pekerjaan Anda

Anda dapat melihat riwayat MediaConvert pekerjaan terbaru yang Anda buat dengan pekerjaan Anda Akun AWS di tempat tertentu Wilayah AWS. Setelah tiga bulan, layanan secara otomatis menghapus catatan pekerjaan.

Halaman Pekerjaan menunjukkan pekerjaan yang berhasil diselesaikan, dibatalkan, sedang diproses, menunggu dalam antrian, dan berakhir dengan kesalahan. Anda dapat memfilter daftar riwayat pekerjaan berdasarkan status dan antrian tempat pekerjaan dikirim. Anda juga dapat memilih pekerjaan tertentu dari daftar untuk melihat pengaturan pekerjaan.

Console

Untuk melihat pekerjaan Anda menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Secara opsional, filter daftar berdasarkan status dan antrian dengan memilih dari daftar dropdown.
3. Untuk melihat detail pekerjaan, pilih ID Job untuk melihat halaman ringkasan Job.

CLI

`list-jobs` Contoh berikut mencantumkan hingga dua puluh pekerjaan yang paling baru Anda buat.

```
aws mediaconvert list-jobs
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membatalkan pekerjaan menggunakan AWS CLI, lihat referensi perintah [AWS CLI](#).

Mencari pekerjaan

Anda dapat mencari pekerjaan terbaru yang Anda buat tersedia Wilayah AWS sesuai dengan nama file input. Setelah tiga bulan, layanan secara otomatis menghapus catatan pekerjaan.

Console

Untuk mencari pekerjaan Anda dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Pencarian](#) di MediaConvert konsol.
2. Secara opsional, filter daftar berdasarkan antrian, status pekerjaan, atau nama file input.
3. Untuk melihat detail pekerjaan, pilih ID Job untuk melihat halaman ringkasan Job.

CLI

`search-jobs` Contoh berikut mencari pekerjaan dengan nama file input `my-video.mp4` dalam Default antrian dengan status `COMPLETE`. Perhatikan bahwa status bisa `SUBMITTED`, `PROGRESSING`, `COMPLETE`, `CANCELED`, atau `ERROR`. Tinggalkan status atau queue keluar untuk mencari semua status pekerjaan atau antrian:

```
aws mediaconvert search-jobs \  
  --input-file my-video.mp4 \  
  --status COMPLETE \  
  --queue Default
```

Secara opsional, Anda juga dapat mencari bagian mana pun dari string nama file input:

```
aws mediaconvert search-jobs --input-file s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mp4
```

```
aws mediaconvert search-jobs --input-file my-video
```

AWS CLI akan mengembalikan JSON yang mirip dengan contoh berikut:

```
{
  "jobs": [
    {
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671543211799-abchg1",
      "id": "1671543211799-abchg1",
      "createdAt": 1715666761,
      "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
      "status": "COMPLETE",
      "timing": {
        "submitTime": 1715666861,
        "startTime": 1715666863,
        "finishTime": 1715666900
      },
      "accelerationSettings": {
        "mode": "DISABLED"
      },
      "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",
      "messages": {
        "info": [],
        "warning": []
      },
      "warnings": []
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mencari pekerjaan dengan menggunakan AWS CLI, lihat referensi perintah [AWS CLI](#).

Note

Anda dapat mencari pekerjaan hanya sebagai berikut Wilayah AWS: AS Timur (Ohio), AS Timur (Virginia N.), AS Barat (Oregon), Asia Pasifik (Singapura), Asia Pasifik (Sydney), Asia Pasifik (Tokyo), Eropa (Frankfurt), dan Eropa (Irlandia).

Membatalkan pekerjaan

Prosedur berikut menjelaskan cara membatalkan pekerjaan menggunakan AWS Elemental MediaConvert konsol.

Console

Untuk membatalkan pekerjaan menggunakan MediaConvert konsol

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Job ID pekerjaan yang ingin Anda batalkan dengan memilih opsi ☐ di sebelahnya.
3. Pilih Batalkan pekerjaan.

CLI

`cancel-job` Contoh berikut membatalkan pekerjaan.

```
aws mediaconvert cancel-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membatalkan pekerjaan menggunakan AWS CLI, lihat referensi perintah [AWS CLI](#).

Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan

Halaman ini memberikan step-by-step panduan tentang cara mengonfigurasi pekerjaan di MediaConvert.

Untuk mengonfigurasi pekerjaan, Anda menentukan file input untuk layanan yang akan ditranskode, dan Anda menentukan sumber untuk setiap elemen media video, audio, dan teks. Sumber itu mungkin merupakan bagian tertentu dari file input utama, atau mungkin file terpisah. Selanjutnya, Anda menentukan jenis file output dan paket yang AWS Elemental MediaConvert ingin Anda hasilkan dari input. Anda juga menentukan pengaturan pengkodean rinci untuk menghasilkan kualitas dan jenis output yang Anda inginkan.

Tutorial ini menunjukkan cara mengonfigurasi tugas MediaConvert ke file media ke dalam format yang berbeda.

Topik

- [Langkah opsional: Jeda antrian](#)
- [Langkah 1: Tentukan file input](#)
- [Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks](#)
- [Langkah 3: Buat grup output](#)
- [Langkah 4: Buat output](#)
- [Langkah 5: Tentukan pengaturan pekerjaan global](#)

Langkah opsional: Jeda antrian

Jika Anda adalah pelanggan baru atau bereksperimen dengan MediaConvert konsol, Anda dapat menjeda antrian untuk menghindari memulai pekerjaan secara tidak sengaja sebelum Anda siap. Untuk informasi selengkapnya tentang antrean, lihat. [Antrean](#)

Untuk menjeda atau mengaktifkan kembali antrian sesuai permintaan menggunakan AWS Management Console

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pada halaman Antrian, pilih nama antrian yang ingin Anda jeda atau aktifkan kembali.
3. Pada halaman antrian, pilih tombol Edit antrian.
4. Pada halaman Edit antrian, untuk Status, pilih Dijeda atau Aktif.
5. Pilih Simpan antrian.

Langkah 1: Tentukan file input

Bagian pertama dari menyiapkan MediaConvert pekerjaan adalah menentukan lokasi file input atau file Anda.

Untuk menentukan lokasi input Anda

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih Input 1.

3. Di panel Input 1, berikan URI ke file input video yang disimpan di Amazon S3 atau di server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file video input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

 Note

Jika audio input atau teks Anda berada dalam file terpisah, jangan membuat input terpisah untuk mereka. Anda menentukan file-file ini nanti dalam prosedur ini, dalam pemilih audio dan teks Anda.

4. Untuk menggabungkan lebih dari satu file input ke dalam satu aset (jahitan input), tambahkan input lain ke pekerjaan. Untuk melakukannya, di panel Job, di bagian Input, pilih Tambah.

Untuk pekerjaan yang memiliki beberapa file input, MediaConvert buat output dengan menggabungkan input dalam urutan yang Anda tentukan dalam pekerjaan. Anda dapat menyertakan hingga 150 input dalam pekerjaan Anda.

 Tip

Anda dapat mentranskode bagian dari input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan masukan](#).

Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks

Selanjutnya, buat pemilih input untuk menandai elemen video, audio, dan teks dari input yang akan Anda gunakan dalam output Anda. Ini memberi label pada setiap elemen input sehingga Anda dapat menunjuk ke sana ketika Anda mengatur output Anda. Ketika Anda mengatur pemilih input, Anda juga menyediakan layanan dengan informasi tentang di mana menemukan data dan bagaimana menafsirkannya.

Menyiapkan pemilih input

1. Di bagian Pemilih video, tentukan nilai untuk bidang yang berlaku untuk pekerjaan Anda.

Anda tidak perlu membuat pemilih video karena MediaConvert secara otomatis membuat pemilih video saat Anda mulai menyiapkan pekerjaan. Namun, layanan tidak secara otomatis mendeteksi informasi tentang sumber video. Anda dapat memberikan informasi ini di bidang

pemilih Video. Jika Anda menyimpan pengaturan ini dalam status default mereka, Anda akan membuat pekerjaan yang valid. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.

 Note

MediaConvert tidak mendukung input dengan beberapa aliran video, seperti. Quad 4k. Setiap input hanya dapat memiliki satu pemilih video. Oleh karena itu, tidak ada tombol Tambahkan pemilih video di konsol.

2. Di bagian Pemilih audio, di bawah Pemilih audio 1, tentukan informasi tentang aset audio utama Anda. Anda tidak perlu membuat pemilih audio 1 karena layanan secara otomatis membuat pemilih audio pertama saat Anda menyiapkan pekerjaan.

 Note

Aset audio sering kali berupa dialog, suara latar belakang, dan musik bersama dalam satu trek. Trek sering terdiri dari beberapa saluran. Misalnya, suara Dolby 5.1 memiliki enam saluran per trek.

- a. Untuk jenis Selector, pilih cara aset audio Anda diidentifikasi. Seringkali, ini dengan trek. Jika Anda menggunakan input HLS, dan ingin memilih rendisi audio alternatif, lihat [Persyaratan rendisi audio HLS alternatif](#)
- b. Berikan pengenalan (yaitu, nomor trek, PID, atau kode bahasa) untuk aset audio utama Anda. Aset audio utama Anda kemungkinan besar adalah trek 1.

 Note

Untuk sebagian besar kasus penggunaan, Anda mengaitkan satu trek input per pemilih input. Jika kasus penggunaan Anda memerlukan penggabungan beberapa trek menjadi satu trek, atau beberapa trek menjadi satu rendisi paket streaming, gabungkan beberapa trek input dalam satu pemilih audio dengan mengetikkan daftar yang dipisahkan koma. Untuk informasi selengkapnya tentang menggabungkan trek, lihat [Menyiapkan trek audio dan pemilih audio](#).

- c. Jika audio Anda berada dalam file terpisah dari video Anda, pilih elemen sakelar penggeser file eksternal dan berikan URI ke file input audio Anda yang disimpan di Amazon S3 atau di

server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file video input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

3. Jika Anda memiliki aset audio tambahan, seperti trek beberapa bahasa, pilih Tambahkan pemilih audio. Kemudian berikan informasi tentang aset berikutnya yang dijelaskan pada langkah sebelumnya dari prosedur ini.
4. Di bagian Pemilih Keterangan, pilih pemilih Tambahkan teks. Ini menciptakan pemilih teks masukan untuk setiap set teks yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam output. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan teks untuk tugas Anda, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#).

Langkah 3: Buat grup output

Setelah menentukan masukan Anda, Anda membuat grup keluaran. Pilihan yang Anda buat saat menyiapkan grup keluaran memengaruhi jenis aset yang dihasilkan pekerjaan Anda dan perangkat mana yang dapat memainkannya.

Anda dapat menggunakan MediaConvert untuk membuat aset media yang secara luas terbagi dalam dua kategori:

- Paket streaming ABR. Anda dapat membuat paket bitrate adaptif (ABR) sehingga pemirsa akhir dapat mengunduh aset secara bertahap saat mereka menonton. Bergantung pada cara Anda mengatur output, perangkat penampil akhir dapat beradaptasi dengan perubahan bandwidth yang tersedia dengan mengunduh segmen berkualitas lebih tinggi atau lebih rendah. Paket ABR juga disebut tumpukan ABR, karena terdiri dari tumpukan komponen video, audio, dan teks. Setiap komponen dalam tumpukan atau paket disebut rendition.
- File mandiri. Anda dapat membuat file-file ini dan menghostingnya di lokasi di mana pemirsa akhir mengunduh seluruh file sekaligus dan kemudian melihatnya. Anda juga dapat membuat file mandiri dan kemudian mengirimkannya ke sistem hilir untuk pengemasan dan distribusi.

Untuk membuat grup keluaran

1. Di panel Job, di bagian Grup keluaran, pilih Tambah.
2. Pilih jenis grup keluaran, lalu pilih Pilih.

Buat satu grup keluaran file untuk semua file mandiri yang ingin Anda buat. Buat satu grup output streaming ABR untuk setiap paket streaming ABR yang ingin Anda buat. Untuk panduan tentang grup output streaming ABR mana yang akan disertakan dalam pekerjaan Anda, lihat [Memilih grup output streaming ABR Anda](#).

3. Secara opsional, untuk Nama grup khusus, masukkan nama untuk grup Anda. Nama apa pun yang Anda berikan di sini muncul di bagian Grup keluaran konsol tetapi tidak memengaruhi output Anda.
4. Untuk Tujuan, tentukan URI untuk lokasi Amazon S3 tempat layanan transcoding akan menyimpan file keluaran Anda. Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda.

 Note

Anda dapat menambahkan nama dasar secara opsional ke URI tujuan Anda. Untuk membuat nama file aset akhir Anda, layanan transcoding menggunakan nama dasar ini dan pengubah nama apa pun yang Anda berikan dalam pengaturan output individual. Jika Anda tidak memberikan nama dasar dengan URI Anda, layanan transcoding menghasilkan nama dasar dari nama file input 1, dikurangi ekstensi.

5. Tentukan nilai untuk pengaturan tambahan yang berlaku untuk seluruh grup output. Pengaturan ini bervariasi tergantung pada jenis grup keluaran yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.

Langkah 4: Buat output

Setelah Anda membuat grup keluaran, atur output Anda di setiap grup. Jumlah output untuk setiap grup output tergantung pada jenis grup output, sebagai berikut:

- Untuk grup keluaran File, sertakan semua elemen aset media dalam satu output. Ini termasuk audio atau teks apa pun yang Anda berikan dalam file terpisah.
- Untuk grup output streaming ABR - CMAF, Apple HLS, DASH ISO, dan Microsoft Smooth Streaming - buat output terpisah untuk setiap elemen media. Artinya, satu output per resolusi video, satu output per trek audio, dan satu output per bahasa teks.

Pilih dari salah satu prosedur berikut yang sesuai dengan jenis grup keluaran yang Anda buat [Langkah 3: Buat grup output](#).

Membuat output dalam grup output streaming ABR

Untuk setiap grup output streaming ABR yang Anda atur [Langkah 3: Buat grup output](#), buat dan atur output untuk setiap elemen media yang Anda inginkan dalam paket streaming ABR.

Membuat output streaming video ABR

Untuk setiap output video yang Anda sertakan dalam grup keluaran Anda, MediaConvert buat satu rendisi video, atau set file video tersegmentasi. Beberapa rendisi video dalam paket streaming, dengan berbagai resolusi dan kualitas video, memungkinkan perangkat pemirsa akhir untuk menyesuaikan kualitas video dengan bandwidth yang tersedia.

Note

Meskipun pekerjaan hanya memiliki satu pemilih input video, grup output streaming ABR sering memiliki beberapa output video per grup output.

Untuk membuat dan mengatur output streaming video ABR

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup Keluaran, di bawah grup keluaran CMAF, Apple HLS, DASH ISO, atau Microsoft Smooth Streaming yang ingin Anda tambahkan output, pilih Output 1.

Saat Anda membuat grup keluaran, MediaConvert secara otomatis mengisi grup keluaran dengan output 1. Anda tidak perlu membuat output pertama secara eksplisit.

2. Di panel Pengaturan output, untuk pengubah Nama, masukkan nilai.

MediaConvert menambahkan pengubah nama ke nama file yang dibuatnya untuk output ini. Masukkan pengubah nama yang akan memudahkan untuk mengidentifikasi file mana yang berasal dari output mana, seperti `-video-hi-res`.

3. Jika salah satu grup pengaturan standar yang tercantum di bawah Preset cocok untuk alur kerja Anda, pilih dari daftar. Jika Anda menggunakan preset, lewati langkah selanjutnya dari prosedur ini.
4. Tentukan pengaturan video Anda sebagai berikut:

- a. Di bagian Pengaturan keluaran, tentukan nilai untuk pengaturan umum yang tersisa. Bergantung pada jenis grup keluaran, pengaturan ini mungkin mencakup pengaturan aliran transportasi atau pengaturan kontainer lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
- b. Di bagian Pengaturan aliran, tentukan nilai untuk pengkodean video. Pengaturan video dipilih secara default, jadi Anda tidak perlu secara eksplisit memilih grup pengaturan ini.

Hanya ada satu pemilih video input per pekerjaan, jadi Anda tidak perlu memilihnya secara eksplisit saat mengatur output video Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di konsol.

5. Jika output Anda menyertakan sekelompok pengaturan audio secara default, hapus sebagai berikut:
 - a. Di bagian Pengaturan streaming, pilih Audio 1.
 - b. Pilih Hapus audio.
6. Jika Anda ingin beberapa rendisi video dalam paket streaming ABR Anda, ulangi langkah-langkah sebelumnya dari prosedur ini. Ini akan membuat output video tambahan untuk masing-masing.

Membuat output streaming audio ABR

Untuk setiap output audio yang Anda sertakan dalam grup keluaran Anda, MediaConvert buat satu rendisi audio, atau set file video tersegmentasi. Alasan paling umum untuk menyertakan beberapa rendisi audio adalah untuk menyediakan beberapa opsi bahasa. Jika Anda hanya menyediakan satu bahasa, Anda mungkin hanya perlu satu output audio.

Note

Untuk output streaming AAC, segmen awal lebih lama durasinya daripada yang lain. Ini karena, dengan AAC, segmen awal harus berisi sampel pre-roll AAC diam sebelum bagian segmen yang dapat didengar. MediaConvert memperhitungkan sampel tambahan ini di stempel waktu, sehingga audio diputar kembali dengan benar.

Untuk membuat dan mengatur output streaming ABR audio

1. Jika Anda bekerja di grup output CMAF, lewati langkah ini. Output audio pertama dibuat untuk Anda.

Buat output untuk trek audio pertama Anda. Biasanya trek audio sesuai dengan satu bahasa.

- a. Di panel Job, pilih grup keluaran tempat Anda bekerja.
 - b. Di panel Output, pilih Tambahkan output.
 - c. Pilih output yang baru Anda buat.
 - d. Jika output Anda menyertakan sekelompok pengaturan video secara default, pilih Hapus video untuk menghapusnya. Ini k Audio 1 grup pengaturan ditampilkan.
2. Di panel Pengaturan output, untuk pengubah Nama, masukkan nilai.

MediaConvert menambahkan pengubah nama ke nama file yang dibuatnya untuk output ini. Masukkan pengubah nama yang akan memudahkan untuk mengidentifikasi file mana yang berasal dari output mana, seperti-audio-english.

3. Jika salah satu grup pengaturan standar yang tercantum di bawah Preset cocok untuk alur kerja Anda, pilih dari daftar. Jika Anda menggunakan preset, lewati langkah selanjutnya dari prosedur ini.
4. Tentukan pengaturan audio Anda sebagai berikut:
 - a. Di bagian Pengaturan keluaran, tentukan nilai untuk pengaturan umum yang tersisa. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
 - b. Di bawah Pengaturan streaming, untuk sumber Audio, pilih salah satu pemilih audio yang Anda buat. [Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks](#)
 - c. Di bagian Pengaturan aliran, tentukan nilai untuk pengkodean audio. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
5. Jika Anda memiliki aset audio tambahan untuk disertakan dalam paket streaming ABR, buat output untuk masing-masing sebagai berikut:
 - a. Di panel Job, pilih grup keluaran tempat Anda bekerja.
 - b. Di panel Output, pilih Tambahkan output.
 - c. Pilih output yang baru Anda buat.

- d. Jika output Anda menyertakan sekelompok pengaturan video secara default, pilih Hapus video untuk menghapusnya. Ini membuat grup pengaturan Audio 1 tetap ditampilkan.
- e. Siapkan output seperti yang dijelaskan pada langkah 2 hingga 4 dari prosedur ini.

Membuat teks untuk output streaming ABR

Menyiapkan teks bisa jadi rumit. Untuk detail informasi, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#). Untuk instruksi dasar, selesaikan prosedur berikut.

Untuk membuat dan mengatur teks untuk output streaming ABR

1. Buat output untuk set teks pertama Anda. Biasanya satu set teks sesuai dengan satu bahasa.
 - a. Di panel Job, pilih grup keluaran tempat Anda bekerja.
 - b. Di panel Output, pilih Tambahkan output.
 - c. Pilih output yang baru Anda buat.
 - d. Jika output Anda menyertakan grup pengaturan video dan audio secara default, pilih Hapus video dan Hapus audio untuk menghapusnya.
 - e. Pilih Tambahkan keterangan untuk menampilkan setelan teks.
2. Di panel Pengaturan output, untuk pengubah Nama, masukkan nilai.

MediaConvert menambahkan pengubah nama ke nama file yang dibuatnya untuk output ini. Masukkan pengubah nama yang akan memudahkan untuk mengidentifikasi file mana yang berasal dari output mana, seperti-captions-english.

3. Tentukan pengaturan teks Anda sebagai berikut:
 - a. Di bagian Pengaturan keluaran, tentukan nilai untuk pengaturan umum yang tersisa. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
 - b. Di bawah Pengaturan Stream, untuk sumber Teks, pilih salah satu pemilih teks yang Anda buat. [Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks](#)
 - c. Di bagian Pengaturan aliran, tentukan nilai untuk pengaturan teks yang tersisa.

Membuat manifes tambahan

Secara default, MediaConvert buat daftar putar multivarian tunggal untuk masing-masing grupCMAF, DASH ISOApple HLS, dan Microsoft Smooth Streaming output Anda. Manifes default ini mereferensikan semua output dalam grup output.

Secara opsional, Anda dapat membuat daftar putar multivarian tambahan yang hanya mereferensikan sebagian dari output dalam grup keluaran Anda. Misalnya, Anda mungkin ingin membuat manifes yang tidak menyertakan output HDR, untuk pemirsa yang tidak memiliki langganan yang menyertakan HDR.

Note

Untuk grup keluaran CMAF, jika Anda menyimpan nilai default yang diaktifkan untuk manifes Write HLS dan manifes Write DASH, MediaConvert buat manifes tambahan di kedua format tersebut. Jika Anda menonaktifkan salah satu pengaturan tersebut, MediaConvert tidak akan membuat manifes tambahan dalam format itu.

Untuk membuat manifes tambahan

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih grup keluaran yang ingin Anda buat manifes tambahan.
2. Di bagian Manifes tambahan di sebelah kanan, pilih Tambahkan manifes.
3. Untuk pengubah nama Manifest, masukkan teks yang Anda inginkan di akhir nama file manifes, sebelum ekstensi. Pengaturan ini diperlukan, karena memberikan setiap manifes nama file yang berbeda.
4. Untuk output Pilih, pilih output yang ingin Anda rujuk ke manifes.
5. Ulangi langkah-langkah ini untuk membuat hingga 10 manifes tambahan. Setiap manifes tambahan harus memiliki nilai yang berbeda untuk pengubah nama Manifest.

Membuat dan menyiapkan output dalam grup keluaran File

Dengan grup keluaran File, setiap aset yang dibuat layanan sesuai dengan satu output, bukan satu grup keluaran. Setiap aset berisi semua elemen video, audio, dan teks. Oleh karena itu, paling sederhana untuk mengatur dengan terlebih dahulu membuat output, dan kemudian mengatur semua pemilih output.

Buat output file

Jika Anda membuat grup keluaran file di [Langkah 3: Buat grup output](#), buat dan atur output dalam grup keluaran file untuk setiap file mandiri yang ingin Anda buat.

Untuk membuat output dalam grup file

1. Saat Anda membuat grup keluaran, MediaConvert secara otomatis mengisi grup keluaran dengan output 1, jadi Anda tidak perlu membuatnya secara eksplisit. Jika Anda hanya membuat satu file mandiri, lewati sisa prosedur ini.
2. Jika Anda ingin membuat lebih dari satu file mandiri, buat output tambahan sebagai berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup Keluaran, pilih Grup file.
 - b. Di panel Output, pilih Tambahkan output.

Siapkan pemilih keluaran dalam output file

Selanjutnya, untuk setiap output file yang baru saja Anda buat, atur pemilih keluaran.

Untuk mengatur pemilih keluaran dalam output file

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup Keluaran, di bawah grup File, pilih Output 1.
2. Di panel Pengaturan output, untuk pengubah Nama, masukkan nilai.

MediaConvert menambahkan pengubah nama ke nama file yang dibuatnya untuk output ini. Masukkan pengubah nama yang mengidentifikasi file mana yang berasal dari output mana, seperti. `-standalone-hi-res`

3. Jika salah satu grup pengaturan standar yang tercantum di bawah Preset cocok untuk alur kerja Anda, pilih dari daftar. Jika Anda menggunakan preset, lewati langkah 4 dari prosedur ini.

Output preset dapat berisi hingga satu set masing-masing pengaturan video, audio, dan teks. Oleh karena itu, jika file keluaran mandiri Anda berisi lebih dari satu aset audio atau teks, Anda tidak dapat menggunakan preset. Jika Anda tidak dapat menggunakan preset dalam output Anda, tetapi Anda ingin menggunakan pengaturan preset sebagai titik awal, pilih preset, lalu pilih Tidak ada preset dari daftar dropdown Preset. Ini mengisi output Anda dengan pengaturan yang sama yang ada di preset.

4. Tentukan pengaturan output Anda sebagai berikut:

- a. Di bagian Pengaturan keluaran, tentukan nilai untuk pengaturan umum yang tersisa. Pengaturan ini bervariasi tergantung pada wadah yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
- b. Di bagian Pengaturan aliran, tentukan nilai untuk pengkodean video. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.

Note

Tab pengaturan video dipilih secara default, jadi Anda tidak perlu secara eksplisit memilih grup pengaturan ini. Hanya ada satu pemilih video input per pekerjaan, jadi Anda tidak perlu memilihnya secara eksplisit saat mengatur output video Anda.

- c. Pilih Audio 1 untuk menampilkan grup pengaturan pengkodean untuk aset audio pertama. Audio 1 terletak di sisi kiri panel Pengaturan Stream, di bawah Video.
- d. Di bawah Pengaturan streaming, untuk sumber Audio, pilih salah satu pemilih audio yang Anda buat. [Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks](#)
- e. Di bagian Pengaturan aliran, tentukan nilai untuk pengkodean audio. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.
- f. Untuk menyertakan teks dalam output, pilih Tambahkan teks. Ini menampilkan sekelompok pengaturan teks. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan teks, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#).

Langkah 5: Tentukan pengaturan pekerjaan global

Pengaturan pekerjaan global berlaku untuk setiap output yang dibuat oleh pekerjaan.

Jika pekerjaan Anda menggabungkan audio atau teks yang disediakan dalam file terpisah dari input Anda, atau jika Anda menggunakan fitur overlay grafis (penyisipan gambar), sangat penting untuk mendapatkan pengaturan ini dengan benar.

Ada tiga kelompok pengaturan kode waktu yang berbeda. Konfigurasi kode waktu pekerjaan global adalah salah satu dari ketiganya. Untuk informasi selengkapnya tentang set pengaturan kode waktu yang berbeda dan cara MediaConvert mengelola kode waktu, lihat. [Menyiapkan kode waktu](#)

Untuk menentukan pengaturan pekerjaan global

1. Di panel Job, di bagian Pengaturan Job, pilih AWS integrasi.
2. Untuk IAM role, pilih sebuah IAM role yang memiliki izin akses ke bucket Amazon S3 yang menyimpan file input dan output Anda. IAM role harus memiliki hubungan tepercaya dengan MediaConvert. Untuk informasi lebih lanjut tentang pembuatan peran, lihat [Menyiapkan izin Peran IAM](#).
3. Secara opsional, tentukan pengaturan kode waktu seluruh pekerjaan di panel konfigurasi Timecode.
4. Tentukan nilai untuk pengaturan pekerjaan lainnya dan aktifkan prosesor global. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.

Contoh pengaturan pekerjaan JSONs

Pengaturan pekerjaan dalam contoh ini mewakili pekerjaan valid paling sederhana yang dapat Anda jalankan. Mereka bekerja dengan baik untuk bereksperimen dengan layanan ini. Saat Anda ingin melakukan transkode yang lebih kompleks atau membuat output yang berbeda, gunakan konsol untuk mengatur pekerjaan Anda dan untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Untuk melakukannya, di panel Job di sebelah kiri, di bawah pengaturan Job, pilih Show job JSON.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)

Important

Kami menyarankan Anda menggunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON produksi Anda.

Spesifikasi pekerjaan Anda harus sesuai dengan validasi oleh mesin transcoding. Validasi mesin transcoding mewakili dependensi kompleks di antara kelompok pengaturan dan dependensi antara pengaturan transcoding Anda dan properti file input Anda. MediaConvert Konsol berfungsi sebagai pembangun pekerjaan interaktif untuk memudahkan pembuatan

spesifikasi JSON pekerjaan yang valid. Anda dapat menggunakan [templat pekerjaan](#) dan [preset keluaran](#) untuk memulai dengan cepat.

Untuk menggunakan contoh ini, ganti nilai placeholder berikut dengan nilai aktual:

- PERAN DI SINI
- s3://amzn-s3-demo-bucket
- s3://amzn-s3-demo-bucket1

Contoh

- [Contoh: MP4 keluaran](#)
- [Contoh: keluaran ABR](#)
- [Contoh: ABR Otomatis](#)

Contoh: MP4 keluaran

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {
            "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/out"
          }
        },
      },
    ],
    "Outputs": [
      {
        "VideoDescription": {
          "ScalingBehavior": "DEFAULT",
          "TimecodeInsertion": "DISABLED",
          "AntiAlias": "ENABLED",
          "Sharpness": 50,
          "CodecSettings": {
            "Codec": "H_264",
```

```
    "H264Settings": {
      "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
      "NumberReferenceFrames": 3,
      "Syntax": "DEFAULT",
      "Softness": 0,
      "GopClosedCadence": 1,
      "GopSize": 48,
      "Slices": 1,
      "GopBReference": "DISABLED",
      "SlowPal": "DISABLED",
      "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
      "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
      "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
      "EntropyEncoding": "CABAC",
      "Bitrate": 4500000,
      "FramerateControl": "SPECIFIED",
      "RateControlMode": "CBR",
      "CodecProfile": "HIGH",
      "Telecine": "NONE",
      "MinIInterval": 0,
      "AdaptiveQuantization": "HIGH",
      "CodecLevel": "LEVEL_4_1",
      "FieldEncoding": "PAFF",
      "SceneChangeDetect": "ENABLED",
      "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
      "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
      "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
      "GopSizeUnits": "FRAMES",
      "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
      "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
      "RepeatPps": "DISABLED",
      "HrdBufferSize": 9000000,
      "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
      "FramerateNumerator": 24000,
      "FramerateDenominator": 1001
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT",
    "Width": 1920,
    "Height": 1080
  },
```

```

    "AudioDescriptions": [
      {
        "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "CodecSettings": {
          "Codec": "AAC",
          "AacSettings": {
            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
            "Bitrate": 96000,
            "RateControlMode": "CBR",
            "CodecProfile": "LC",
            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
            "RawFormat": "NONE",
            "SampleRate": 48000,
            "Specification": "MPEG4"
          }
        },
        "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
      }
    ],
    "ContainerSettings": {
      "Container": "MP4",
      "Mp4Settings": {
        "CslgAtom": "INCLUDE",
        "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
        "MoovPlacement": "PROGRESSIVE_DOWNLOAD"
      }
    }
  ],
  "AdAvailOffset": 0,
  "Inputs": [
    {
      "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
          "Tracks": [
            1
          ],
          "Offset": 0,
          "DefaultSelection": "DEFAULT",
          "SelectorType": "TRACK",
          "ProgramSelection": 1
        }
      }
    },

```

```
    "Audio Selector 2": {
      "Tracks": [
        2
      ],
      "Offset": 0,
      "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
      "SelectorType": "TRACK",
      "ProgramSelection": 1
    }
  },
  "VideoSelector": {
    "ColorSpace": "FOLLOW"
  },
  "FilterEnable": "AUTO",
  "PsiControl": "USE_PSI",
  "FilterStrength": 0,
  "DeblockFilter": "DISABLED",
  "DenoiseFilter": "DISABLED",
  "TimecodeSource": "EMBEDDED",
  "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket"
}
]
}
}
```

Contoh: keluaran ABR

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE_ARN",
  "Settings": {
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "Apple HLS",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "M3U8",
              "M3u8Settings": {
                "AudioFramesPerPes": 2,
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
                "PmtPid": 480,

```



```
    "PrivateMetadataPid": 503,  
    "ProgramNumber": 1,  
    "PatInterval": 100,  
    "PmtInterval": 100,  
    "VideoPid": 481,  
    "AudioPids": [  
        482,  
        483,  
        484,  
        485,  
        486,  
        487,  
        488,  
        489,  
        490,  
        491,  
        492  
    ]  
  }  
},  
"VideoDescription": {  
  "Width": 1920,  
  "Height": 1080,  
  "VideoPreprocessors": {  
    "Deinterlacer": {  
      "Algorithm": "INTERPOLATE",  
      "Mode": "DEINTERLACE"  
    }  
  },  
  "AntiAlias": "ENABLED",  
  "Sharpness": 100,  
  "CodecSettings": {  
    "Codec": "H_264",  
    "H264Settings": {  
      "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
      "ParNumerator": 1,  
      "NumberReferenceFrames": 3,  
      "Softness": 0,  
      "FramerateDenominator": 1001,  
      "GopClosedCadence": 1,  
      "GopSize": 90,  
      "Slices": 1,  
      "HrdBufferSize": 12500000,  
      "ParDenominator": 1,  
    }  
  }  
}
```

```

        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "TemporalAdaptiveQuantization": "DISABLED",
        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
        "EntropyEncoding": "CABAC",
        "Bitrate": 8500000,
        "FramerateControl": "SPECIFIED",
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "HIGH",
        "Telecine": "NONE",
        "FramerateNumerator": 30000,
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "MEDIUM",
        "CodecLevel": "LEVEL_4",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "SPECIFIED",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
        "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
        "Syntax": "DEFAULT"
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
    {
        "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
        "CodecSettings": {
            "Codec": "AAC",
            "AacSettings": {
                "Bitrate": 128000,
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "LC",
                "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                "SampleRate": 48000
            }
        },
        "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
    }
],

```

```
"NameModifier": "_high"
},
{
  "VideoDescription": {
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",
    "AntiAlias": "ENABLED",
    "Sharpness": 50,
    "CodecSettings": {
      "Codec": "H_264",
      "H264Settings": {
        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
        "NumberReferenceFrames": 3,
        "Syntax": "DEFAULT",
        "Softness": 0,
        "GopClosedCadence": 1,
        "GopSize": 90,
        "Slices": 1,
        "GopBReference": "DISABLED",
        "SlowPal": "DISABLED",
        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
        "EntropyEncoding": "CABAC",
        "Bitrate": 7500000,
        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "MAIN",
        "Telecine": "NONE",
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "HIGH",
        "CodecLevel": "AUTO",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED"
      }
    }
  },
  "AfdSignaling": "NONE",
```

```
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT",
    "Width": 1280,
    "Height": 720
  },
  "AudioDescriptions": [
    {
      "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
      "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
          "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
          "Bitrate": 96000,
          "RateControlMode": "CBR",
          "CodecProfile": "LC",
          "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
          "RawFormat": "NONE",
          "SampleRate": 48000,
          "Specification": "MPEG4"
        }
      },
      "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
    }
  ],
  "OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
      "AudioGroupId": "program_audio",
      "AudioRenditionSets": "program_audio",
      "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
  },
  "ContainerSettings": {
    "Container": "M3U8",
    "M3u8Settings": {
      "AudioFramesPerPes": 4,
      "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
      "PmtPid": 480,
      "PrivateMetadataPid": 503,
      "ProgramNumber": 1,
      "PatInterval": 0,
      "PmtInterval": 0,
      "Scte35Source": "NONE",
      "Scte35Pid": 500,
```

```
    "TimedMetadata": "NONE",
    "TimedMetadataPid": 502,
    "VideoPid": 481,
    "AudioPids": [
      482,
      483,
      484,
      485,
      486,
      487,
      488,
      489,
      490,
      491,
      492
    ]
  }
},
"NameModifier": "_med"
},
{
  "VideoDescription": {
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",
    "AntiAlias": "ENABLED",
    "Sharpness": 100,
    "CodecSettings": {
      "Codec": "H_264",
      "H264Settings": {
        "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
        "NumberReferenceFrames": 3,
        "Syntax": "DEFAULT",
        "Softness": 0,
        "GopClosedCadence": 1,
        "GopSize": 90,
        "Slices": 1,
        "GopBReference": "DISABLED",
        "SlowPal": "DISABLED",
        "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
        "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
        "EntropyEncoding": "CABAC",
        "Bitrate": 3500000,
        "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
```

```

        "RateControlMode": "CBR",
        "CodecProfile": "MAIN",
        "Telecine": "NONE",
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "HIGH",
        "CodecLevel": "LEVEL_3_1",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED"
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT",
    "Width": 960,
    "Height": 540
},
"AudioDescriptions": [
{
    "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
    "CodecSettings": {
        "Codec": "AAC",
        "AacSettings": {
            "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
            "Bitrate": 96000,
            "RateControlMode": "CBR",
            "CodecProfile": "LC",
            "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
            "RawFormat": "NONE",
            "SampleRate": 48000,
            "Specification": "MPEG4"
        }
    },
    "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {

```

```
    "HlsSettings": {
      "AudioGroupId": "program_audio",
      "AudioRenditionSets": "program_audio",
      "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
  },
  "ContainerSettings": {
    "Container": "M3U8",
    "M3u8Settings": {
      "AudioFramesPerPes": 4,
      "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
      "PmtPid": 480,
      "PrivateMetadataPid": 503,
      "ProgramNumber": 1,
      "PatInterval": 0,
      "PmtInterval": 0,
      "Scte35Source": "NONE",
      "Scte35Pid": 500,
      "TimedMetadata": "NONE",
      "TimedMetadataPid": 502,
      "VideoPid": 481,
      "AudioPids": [
        482,
        483,
        484,
        485,
        486,
        487,
        488,
        489,
        490,
        491,
        492
      ]
    }
  },
  "NameModifier": "_low"
},
"OutputGroupSettings": {
  "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
  "HlsGroupSettings": {
    "ManifestDurationFormat": "INTEGER",
    "SegmentLength": 10,
```

```

        "TimedMetadataId3Period": 10,
        "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
        "Destination": "s3://bucket/hls1/master",
        "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
        "CodecSpecification": "RFC_4281",
        "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
        "ProgramDateTimePeriod": 600,
        "MinSegmentLength": 0,
        "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
        "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
        "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
        "ManifestCompression": "NONE",
        "ClientCache": "ENABLED",
        "StreamInfResolution": "INCLUDE"
    }
}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
    "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
            "Tracks": [
                1
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "DEFAULT",
            "SelectorType": "TRACK",
            "ProgramSelection": 1
        },
        "Audio Selector 2": {
            "Tracks": [
                2
            ],
            "Offset": 0,
            "DefaultSelection": "NOT_DEFAULT",
            "SelectorType": "TRACK",
            "ProgramSelection": 1
        }
    },
    "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW"
    }
},

```



```
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "EMBEDDED",
    "FileInput": "s3://INPUT"
  }
]
}
```

Contoh: ABR Otomatis

Contoh spesifikasi pekerjaan JSON ini menentukan tumpukan ABR otomatis di Apple HLS. Selain menentukan pengaturan ABR otomatis, secara eksplisit menetapkan nilai-nilai ini:

- Transcoding Mode yang dipercepat ke PREFERRED
- `rateControlMode` untuk QVBR
- `qualityTuningLevel` untuk MULTI_PASS_HQ

Untuk informasi tentang pengaturan ABR otomatis, lihat [ABR otomatis](#).

```
{
  "UserMetadata": {},
  "Role": "ROLE_ARN",
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "Apple HLS",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "M3U8",
              "M3u8Settings": {
                "AudioFramesPerPes": 4,
                "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
                "PmtPid": 480,

```

```
    "PrivateMetadataPid": 503,  
    "ProgramNumber": 1,  
    "PatInterval": 0,  
    "PmtInterval": 0,  
    "Scte35Source": "NONE",  
    "NielsenId3": "NONE",  
    "TimedMetadata": "NONE",  
    "VideoPid": 481,  
    "AudioPids": [  
        482,  
        483,  
        484,  
        485,  
        486,  
        487,  
        488,  
        489,  
        490,  
        491,  
        492  
    ]  
}  
,  
"VideoDescription": {  
    "ScalingBehavior": "DEFAULT",  
    "TimecodeInsertion": "DISABLED",  
    "AntiAlias": "ENABLED",  
    "Sharpness": 50,  
    "CodecSettings": {  
        "Codec": "H_264",  
        "H264Settings": {  
            "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",  
            "NumberReferenceFrames": 3,  
            "Syntax": "DEFAULT",  
            "Softness": 0,  
            "FramerateDenominator": 1,  
            "GopClosedCadence": 1,  
            "GopSize": 60,  
            "Slices": 2,  
            "GopBReference": "DISABLED",  
            "EntropyEncoding": "CABAC",  
            "FramerateControl": "SPECIFIED",  
            "RateControlMode": "QVBR",  
            "CodecProfile": "MAIN",
```

```

        "Telecine": "NONE",
        "FramerateNumerator": 30,
        "MinIInterval": 0,
        "AdaptiveQuantization": "AUTO",
        "CodecLevel": "AUTO",
        "FieldEncoding": "PAFF",
        "SceneChangeDetect": "ENABLED",
        "QualityTuningLevel": "MULTI_PASS_HQ",
        "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
        "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
        "GopSizeUnits": "FRAMES",
        "ParControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
        "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 2,
        "RepeatPps": "DISABLED",
        "DynamicSubGop": "STATIC"
    },
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT"
},
"OutputSettings": {
    "HlsSettings": {
        "AudioGroupId": "program_audio",
        "AudioRenditionSets": "program_audio",
        "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
"NameModifier": "video"
},
{
    "ContainerSettings": {
        "Container": "M3U8",
        "M3u8Settings": {
            "AudioFramesPerPes": 4,
            "PcrControl": "PCR_EVERY_PES_PACKET",
            "PmtPid": 480,
            "PrivateMetadataPid": 503,
            "ProgramNumber": 1,
            "PatInterval": 0,
            "PmtInterval": 0,
            "Scte35Source": "NONE",

```

```
"NielsenId3": "NONE",
"TimedMetadata": "NONE",
"TimedMetadataPid": 502,
"VideoPid": 481,
"AudioPids": [
  482,
  483,
  484,
  485,
  486,
  487,
  488,
  489,
  490,
  491,
  492
]
},
"AudioDescriptions": [
{
  "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
  "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
  "CodecSettings": {
    "Codec": "AAC",
    "AacSettings": {
      "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
      "Bitrate": 96000,
      "RateControlMode": "CBR",
      "CodecProfile": "LC",
      "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
      "RawFormat": "NONE",
      "SampleRate": 48000,
      "Specification": "MPEG4"
    }
  },
  "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT"
}
],
"OutputSettings": {
  "HlsSettings": {
    "AudioGroupId": "program_audio",
    "AudioTrackType": "ALTERNATE_AUDIO_AUTO_SELECT_DEFAULT",
    "AudioOnlyContainer": "AUTOMATIC",
```

```

        "IFrameOnlyManifest": "EXCLUDE"
    }
},
    "NameModifier": "audio"
}
],
"OutputGroupSettings": {
    "Type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
    "HlsGroupSettings": {
        "ManifestDurationFormat": "FLOATING_POINT",
        "SegmentLength": 10,
        "TimedMetadataId3Period": 10,
        "CaptionLanguageSetting": "OMIT",
        "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/main",
        "TimedMetadataId3Frame": "PRIV",
        "CodecSpecification": "RFC_4281",
        "OutputSelection": "MANIFESTS_AND_SEGMENTS",
        "ProgramDateTimePeriod": 600,
        "MinSegmentLength": 0,
        "MinFinalSegmentLength": 0,
        "DirectoryStructure": "SINGLE_DIRECTORY",
        "ProgramDateTime": "EXCLUDE",
        "SegmentControl": "SEGMENTED_FILES",
        "ManifestCompression": "NONE",
        "ClientCache": "ENABLED",
        "AudioOnlyHeader": "INCLUDE",
        "StreamInfResolution": "INCLUDE"
    }
},
"AutomatedEncodingSettings": {
    "AbrSettings": {
        "MaxRenditions": 6,
        "MaxAbrBitrate": 5000000,
        "MinAbrBitrate": 300000
    }
}
],
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
{
    "AudioSelectors": {
        "Audio Selector 1": {
            "Offset": 0,

```

```
        "DefaultSelection": "DEFAULT",
        "ProgramSelection": 1
    },
    "VideoSelector": {
        "ColorSpace": "FOLLOW",
        "Rotate": "DEGREE_0",
        "AlphaBehavior": "DISCARD"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "InputScanType": "AUTO",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/test.mov"
}
],
},
"AccelerationSettings": {
    "Mode": "PREFERRED"
},
"StatusUpdateInterval": "SECONDS_60",
"Priority": 0
}
```

Menentukan file input dan klip masukan

Anda dapat menggunakan MediaConvert untuk alur kerja perakitan. Alur kerja perakitan adalah MediaConvert pekerjaan yang melakukan kliping dan jahitan input dasar untuk merakit aset keluaran dari sumber yang berbeda tanpa memerlukan perangkat lunak pengeditan terpisah. Misalnya, alur kerja perakitan dapat menyusun bumper diikuti oleh konten fitur yang disisipkan dengan iklan. Konten fitur mungkin memiliki hamparan grafis logo di awal setiap segmen fitur.


Dengan jenis pekerjaan ini, Anda mengumpulkan output Anda dari beberapa input dengan menggunakan jahitan input, atau bagian input dengan menggunakan kliping input. MediaConvert menciptakan semua output pekerjaan dari perakitan ini. Jika Anda ingin output dengan klip yang berbeda dari file input atau dengan pengaturan input yang berbeda, Anda harus membuat pekerjaan terpisah untuk setiap perakitan.

Topik

- [Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan](#)
- [Menyiapkan pekerjaan alur kerja perakitan](#)
- [Menyiapkan trek audio dan pemilih audio](#)
- [Menyiapkan keterangan masukan](#)

Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan

MediaConvert merakit input dan klip input sesuai dengan timeline input dan timeline output. Layanan membangun garis waktu ini berdasarkan pengaturan Anda, dan kemudian merakit input Anda menjadi output berdasarkan pada mereka. Ilustrasi berikut menunjukkan tiga garis waktu input independen dan garis waktu keluaran.



Garis waktu masukan

Setiap input memiliki timeline inputnya sendiri. Timeline input adalah serangkaian kode waktu yang MediaConvert dihasilkan untuk mewakili setiap frame file input.

Secara default, timeline input sama dengan kode waktu apa pun yang disematkan dalam video input. Anda dapat menentukan kode waktu awal yang berbeda dalam pengaturan masukan sumber Timecode. Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturan adalah `TimecodeSource`, terletak di `Settings, Inputs`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi kode waktu masukan”](#).

MediaConvert menggunakan timeline input untuk hal-hal berikut:

- Menentukan kapan overlay grafik input (gambar yang disisipkan) muncul di video. Untuk informasi lebih lanjut tentang perbedaan antara overlay input dan output, lihat. [Memilih antara overlay input dan output](#)
- Menentukan kapan overlay grafik gerak (gambar yang disisipkan) muncul di video. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai jenis overlay grafis, lihat. [Penyisipan gambar](#)
- Menyinkronkan video Anda dengan teks sespan yang dalam format berbasis kode waktu. Teks Sidecar adalah keterangan yang Anda berikan sebagai file input yang terpisah dari video.
- Menafsirkan kode waktu yang Anda berikan saat Anda menentukan klip masukan.

Garis waktu keluaran

Garis waktu keluaran adalah rangkaian kode waktu yang MediaConvert dihasilkan untuk disematkan dalam output. MediaConvert juga menggunakan kode waktu dari timeline keluaran untuk fitur yang berlaku untuk setiap output dalam pekerjaan.

Secara default, timeline output sama dengan kode waktu yang disematkan dalam video file input pertama Anda. Anda dapat menentukan kode waktu awal yang berbeda dalam pengaturan konfigurasi Timecode di seluruh pekerjaan di bawah Pengaturan Job. Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan pengaturan ini di file JSON pekerjaan Anda. Pengaturan ini berada di `bawahSettings,TimecodeConfig`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan timeline output dengan konfigurasi kode waktu seluruh pekerjaan](#).

MediaConvert menggunakan timeline output untuk hal berikut:

- Menentukan kode waktu mana yang akan disematkan dalam video keluaran, saat Anda mengaktifkan penyisipan Timecode dalam pengaturan kode waktu keluaran Anda.
- Menentukan kapan overlay output (gambar yang disisipkan) muncul di video. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai jenis overlay grafis, lihat. [Penyisipan gambar](#)
- Menentukan bagaimana daftar putar varian HLS Anda menampilkan waktu.
- Menafsirkan kode waktu yang Anda berikan saat Anda menentukan nilai untuk kode waktu Anchor.

Menyiapkan pekerjaan alur kerja perakitan

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menyiapkan pekerjaan yang menggabungkan fitur alur kerja perakitan seperti klip input, jahitan input, hamparan grafis, dan sinkronisasi teks sespan.

Melakukan tugas-tugas ini dalam urutan ini dapat membuat pengaturan lebih mudah. Secara khusus, kami menyarankan Anda menentukan klip masukan Anda terakhir. Ini karena setiap timeline input menghitung frame dari seluruh input, bukan dari setiap klip individu.

Prosedur ini bergantung pada konsep timeline input dan output. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan](#).

Untuk menyiapkan pekerjaan alur kerja perakitan (konsol)

1. Tentukan file input video Anda.

Anda dapat memiliki hingga 150 input dalam suatu pekerjaan. MediaConvert menyatukan input dalam urutan yang Anda tambahkan. Untuk menggunakan beberapa klip dari file input yang sama dalam urutan kronologis tanpa input lain di antaranya, tentukan file input hanya sekali.

Untuk instruksi lengkap, lihat [the section called “Langkah 1: Tentukan file input”](#).

2. Siapkan pemilih audio Anda.

Di setiap input, Anda membuat pemilih audio untuk memetakan audio input Anda ke output Anda. Untuk petunjuk, lihat [Langkah 2: Buat pemilih input untuk video, audio, dan teks](#).

Dengan file audio sespan, MediaConvert menyinkronkan audio dan video tanpa memperhatikan kode waktu. MediaConvert sejajarkan awal file audio dengan dimulainya file video.

Apakah audio Anda berada dalam file sespan atau disematkan dalam video, Anda dapat menyesuaikan sinkronisasi menggunakan pengaturan Offset di pemilih audio input. Gunakan angka positif untuk Offset untuk memindahkan audio nanti di timeline input; gunakan angka negatif untuk memindahkannya lebih awal.

3. Sinkronkan teks sespan apa pun.

Cara Anda mengatur sinkronisasi teks sespan tergantung pada format teks masukan:

- Jika format teks masukan Anda berbasis kode waktu (misalnya, SCC atau STL), layanan akan menyinkronkan kode waktu dalam file teks dengan timeline input.
- Jika format teks masukan Anda berbasis stempel waktu (misalnya, SRT, SMI, atau TTHTML), layanan akan menyinkronkan teks dengan video tanpa memperhatikan kode waktu.

Informasi terkait

- [Tentang sumber kode waktu masukan dan penyelarasan teks](#)
- [the section called “Mengkonfigurasi kode waktu masukan”](#)
- [Pemilih keterangan dan keterangan](#)

4. Atur saat Anda ingin hamparan grafis atau overlay grafik gerak muncul.

Cara Anda menentukan waktu overlay muncul tergantung pada jenis overlay yang Anda tentukan:

- Untuk masukan overlay grafis diam, tentukan overlay di input tempat Anda ingin overlay muncul. Tentukan waktu mulai dan akhir dengan kode waktu yang cocok dengan timeline input tersebut.
- Untuk output still graphic overlay, tentukan kapan Anda ingin overlay muncul berdasarkan timeline keluaran.
- Untuk overlay grafik gerak, tentukan kapan Anda ingin overlay muncul berdasarkan garis waktu input.

Informasi terkait

- [the section called “Mengkonfigurasi kode waktu masukan”](#)
- [the section called “Mengkonfigurasi kode waktu keluaran”](#)
- [Penyisipan gambar](#)

5. Tentukan klip masukan.

Kecuali Anda MediaConvert ingin memasukkan durasi penuh input, tentukan klip input untuk setiap input. Tentukan waktu mulai dan akhir dengan kode waktu yang cocok dengan timeline input tersebut.

Siapkan klip masukan sebagai berikut:

- a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih input.
- b. Di bagian Klip input, pilih Tambahkan klip input.
- c. Masukkan kode waktu awal dan akhir untuk klip pertama yang ingin Anda sertakan. Gunakan format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS: FF.

Saat Anda menentukan klip input untuk input audio saja, angka terakhir dalam kode waktu yang Anda masukkan sesuai dengan seperseratus detik. Misalnya, 00:00:30:75 sama dengan 30,75 detik.

Pastikan Anda menyediakan kode waktu yang selaras dengan timeline masukan Anda. Secara default, MediaConvert basis klip input pada kode waktu yang disematkan dalam video input Anda. Cara Anda menyelaraskan kode waktu tergantung pada apakah video masukan Anda memiliki kode waktu yang disematkan:

- Jika input Anda tidak memiliki kode waktu yang disematkan, setel sumber Timecode ke Mulai pada 0 atau Mulai yang ditentukan.
- Jika masukan Anda memang memiliki kode waktu yang disematkan dan Anda MediaConvert ingin menggunakannya, untuk sumber Timecode, pertahankan nilai default, Tertanam. Tentukan waktu mulai dan akhir klip Anda sesuai dengan itu.

Misalnya, jika sumber Timecode input disetel ke Embedded with video embedded timecodes yang dimulai pada 01:00:00:00, tentukan kode waktu mulai untuk klip 30 detik dalam 01:00:30:00 (bukan 00:00:30:00). Secara default, timeline input sama dengan kode waktu yang disematkan dalam video. Anda dapat mengubah apa yang menentukan timeline input dengan menyesuaikan pengaturan sumber Timecode input.

- Tentukan durasi klip masukan yang panjangnya kurang dari 12 jam.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyesuaikan timeline input dengan sumber kode waktu masukan](#).

- d. Tentukan klip tambahan apa pun. Beberapa klip harus dalam urutan kronologis dan tidak dapat tumpang tindih; setiap kode waktu Mulai harus datang setelah kode waktu Akhir klip sebelumnya.

Jika Anda menentukan lebih dari satu klip input, semuanya muncul di output, satu demi satu, dalam urutan yang Anda tentukan.


Menyiapkan trek audio dan pemilih audio

Anda menggunakan pemilih audio untuk mengaitkan audio input dengan audio output. Anda dapat mengatur pemilih audio tunggal untuk mewakili satu atau beberapa trek dari input. Setelah itu, Anda membuat trek audio di output dan mengaitkan satu pemilih audio dengan setiap trek keluaran.

Asosiasi antara trek audio input, pemilih audio, dan trek audio output mengikuti aturan ini:

- Setiap trek input dapat dikaitkan dengan satu atau lebih pemilih audio
- Setiap pemilih audio memiliki satu atau lebih trek input
- Setiap trek keluaran memiliki satu pemilih audio

Ilustrasi berikut menunjukkan hubungan. Dalam ilustrasi, file input berisi tiga trek audio. Pemilih audio 1 memilih trek masukan 1. Pemilih audio 1 dikaitkan dengan trek audio output 1, jadi trek 1 dari output memiliki konten yang sama dengan trek 1 dari input. Trek audio input kedua tidak dipilih oleh pemilih audio, sehingga tidak digunakan dalam output. Pemilih audio 2 memilih trek input 1 dan 3. Pemilih audio 2 dikaitkan dengan trek audio output 2, jadi trek output 2 berisi saluran dari trek input 1 dan 3.



Untuk alur kerja yang memerlukan kontrol tingkat saluran, gunakan fitur remix saluran audio, yang mendukung alur kerja berikut:

- Mengubah urutan saluran di trek audio
- Memindahkan saluran audio dari satu atau lebih trek input ke trek output yang berbeda
- Menggabungkan audio dari beberapa saluran menjadi satu saluran
- Memisahkan audio dari satu saluran menjadi beberapa saluran
- Menyesuaikan tingkat kenyaringan saluran audio

Menyiapkan keterangan masukan

Untuk menyertakan keterangan dalam pekerjaan Anda, ikuti langkah-langkah berikut dalam urutan yang tercantum:

1. [Jika teks masukan Anda adalah format teks sespan berbasis kode waktu, seperti SCC atau STL, setel pengaturan sumber kode waktu.](#)
2. [Kumpulkan informasi teks yang diperlukan.](#)
3. [Buat pemilih teks masukan.](#)
4. [Siapkan teks dalam output.](#)

Untuk daftar lengkap keterangan input dan output yang didukung, lihat [Tabel referensi keterangan](#).

Untuk informasi tentang cara mengatur teks dalam output Anda, lihat [Menyiapkan teks dalam output](#).

Tip

Anda dapat menggunakan Amazon Transcribe with MediaConvert untuk menghasilkan teks dan memasukkannya ke dalam output Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [teks AWS VOD menggunakan Amazon Transcribe di Sampel](#). [AWS](#) [GitHub](#)

Menentukan sumber kode waktu

Agar teks dapat disinkronkan dengan video dengan benar, Anda harus mengatur timeline input agar sesuai dengan kode waktu yang disematkan dalam file teks Anda. MediaConvert menetapkan timeline input berdasarkan nilai yang Anda pilih untuk pengaturan sumber Timecode input. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masukan sumber kode waktu dan penjajaran teks](#).

Untuk petunjuk tentang menyesuaikan pengaturan sumber Timecode, lihat. [Menyesuaikan timeline input dengan sumber kode waktu masukan](#)

Mengumpulkan informasi teks yang diperlukan

Sebelum Anda mengatur teks dalam pekerjaan Anda, perhatikan informasi berikut:

- Format keterangan masukan. Anda harus memiliki informasi ini sebelumnya; MediaConvert tidak membaca ini dari file input Anda.
- Trek dari keterangan masukan yang ingin Anda gunakan di salah satu output Anda.
- Paket output dan file yang ingin Anda buat dengan pekerjaan. Untuk informasi tentang menentukan paket keluaran atau jenis file, lihat [Membuat output](#).
- Format keterangan keluaran yang ingin Anda gunakan di setiap output.

Untuk keterangan keluaran yang didukung berdasarkan wadah input, format teks input, dan wadah keluaran, lihat. [Teks masukan yang didukung, dalam wadah video](#)

- Teks keluaran melacak yang ingin Anda sertakan untuk setiap output. Jika Anda melewatinya teletext-to-teletext, semua trek dalam input tersedia di output. Jika tidak, trek yang Anda sertakan dalam output mungkin merupakan bagian dari trek yang tersedia di input.

Membuat pemilih teks masukan

Saat Anda mengatur teks, Anda mulai dengan membuat pemilih teks. Pemilih teks mengidentifikasi aset teks tertentu pada input dan mengaitkan label dengannya. Aset teks adalah satu trek atau kumpulan semua trek yang terdapat dalam file input, tergantung pada format teks masukan Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan pemilih Teks 1 dan mengaitkan teks Prancis dengannya. Saat Anda [menyiapkan output untuk menyertakan teks](#), Anda melakukannya dengan menentukan pemilih teks.

Untuk membuat pemilih teks masukan

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih input.

Note

Dalam pekerjaan dengan beberapa input, setiap input harus memiliki jumlah pemilih teks yang sama. Untuk input yang tidak memiliki teks, buat pemilih teks kosong. Untuk penyeleksi ini, untuk Sumber, pilih sumber Null. Hapus semua pemilih teks jika tidak ada input yang memiliki teks.

2. Di bagian pemilih Keterangan, di dekat bagian bawah halaman, pilih Tambahkan pemilih teks.
3. Di bawah Sumber, pilih format teks input.
4. Untuk sebagian besar format, lebih banyak bidang muncul. Tentukan nilai untuk bidang ini seperti yang dijelaskan dalam topik yang berhubungan dengan format teks masukan Anda. Pilih topik yang sesuai dari daftar yang mengikuti prosedur ini.
5. Buat lebih banyak pemilih teks seperlunya. Jumlah pemilih teks yang Anda butuhkan tergantung pada format teks masukan Anda. Pilih topik yang sesuai dari daftar yang mengikuti prosedur ini.

QuickTime trek teks atau keterangan dalam keterangan masukan data MXF VANC (tambahan)

Jika teks masukan Anda berada dalam salah satu format berikut, layanan akan menanganinya sebagai data “tambahan”:

- QuickTime trek teks (format QTCC)
- Data MXF VANC

MediaConvert tidak membuat keterangan keluaran dalam format ini, tetapi Anda dapat mengonversinya ke [format output yang didukung](#).

Untuk keterangan tambahan

- Buat satu pemilih teks per trek yang akan Anda gunakan dalam output Anda.
- Di setiap pemilih teks, untuk Sumber, pilih Tambahan.
- Di setiap pemilih teks, untuk saluran CC, pilih nomor saluran untuk trek yang terkait dengan pemilih.

Misalnya, teks input memiliki bahasa Inggris di saluran CC 1 dan Spanyol di saluran CC 2. Untuk menggunakan keterangan ini, buat pemilih Teks 1, lalu pilih 1 di daftar dropdown saluran CC. Selanjutnya, buat pemilih Keterangan 2, lalu pilih 2 di daftar dropdown saluran CC.

Tertanam (CEA/EIA-608, CEA/EIA-708), disematkan+SCTE-20, dan SCTE-20+teks masukan tertanam

Jika teks masukan Anda dalam salah satu format berikut, layanan akan menanganinya sebagai “tertanam”:

- CEA-608
- EIA-608
- CEA-708
- EIA-708

Jika teks masukan Anda memiliki teks yang disematkan dan teks SCTE-20, dan Anda menginginkan kedua jenis dalam output Anda, siapkan pemilih teks input terpisah untuk SCTE-20 dan trek teks

yang disematkan. Siapkan pemilih teks SCTE-20 dengan cara yang sama seperti Anda mengatur pemilih yang disematkan.

 Note

Untuk input MXF, teks Anda kemungkinan besar berada di jalur tambahan. Beberapa alat analisis media pihak ketiga salah melaporkan teks ini sebagai 608/708 tertanam. Untuk informasi tentang pengaturan keterangan tambahan, lihat. [QuickTime trek teks atau keterangan dalam keterangan masukan data MXF VANC \(tambahan\)](#)

Jumlah pemilih teks untuk teks yang disematkan

- Jika semua teks keluaran Anda juga merupakan format tertanam, buat hanya satu pemilih teks, bahkan jika Anda ingin menyertakan beberapa trek dalam output. Dengan pengaturan ini, MediaConvert secara otomatis mengekstrak semua trek dan memasukkannya ke dalam output.
- Jika semua output Anda dalam format yang tidak disematkan, buat satu pemilih teks untuk setiap trek yang ingin Anda sertakan dalam output.
- Jika beberapa output Anda memiliki teks dalam format tertanam dan beberapa output Anda memiliki teks dalam format yang berbeda, buat satu pemilih teks untuk output dengan teks yang disematkan. Juga buat pemilih individual untuk output dengan teks lain yang tidak disematkan, satu untuk setiap trek yang Anda inginkan dalam output Anda.

Bidang pemilih teks untuk teks yang disematkan

Sumber: Pilih Tertanam

Nomor saluran CC: Bidang ini menentukan trek yang akan diekstrak. Selesaikan sebagai berikut:

- Jika Anda melakukan embedded-to-embedded teks (yaitu, Anda hanya membuat satu pemilih teks untuk teks yang disematkan masukan), MediaConvert abaikan bidang ini, jadi pertahankan nilai default untuk nomor saluran CC.
- Jika Anda mengonversi teks yang disematkan ke format lain, (yaitu, Anda membuat beberapa pemilih teks, satu untuk setiap trek), tentukan nomor saluran teks dari input yang menyimpan trek yang Anda inginkan. Untuk melakukan itu, pilih nomor saluran dari daftar dropdown. Misalnya, pilih 1 untuk dipilih CC1.

Note

MediaConvert tidak secara otomatis mendeteksi bahasa mana yang ada di setiap saluran. Anda dapat menentukannya saat Anda mengatur keterangan keluaran, sehingga MediaConvert meneruskan metadata kode bahasa untuk saluran teks ke output untuk penggunaan hilir.

Keterangan masukan DVB-sub

MediaConvert mendukung DVB-Sub hanya dalam input TS.

Dalam kebanyakan kasus, buat satu pemilih teks per trek. Di setiap pemilih, tentukan trek mana yang Anda inginkan dengan memberikan PID atau kode bahasa.

Note

Jangan tentukan keterangan di bidang PID dan daftar dropdown Bahasa. Tentukan satu atau yang lain.

Jika Anda melakukan DVB-sub-to-DVB -sub dan Anda ingin melewati semua trek teks dari input ke output, buat satu pemilih teks untuk semua trek. Dalam hal ini, biarkan bidang PID kosong dan jangan memilih bahasa apa pun dari daftar dropdown Bahasa.

Keterangan masukan teleteks

Cara Anda mengatur pemilih teks input Teleteks tergantung pada bagaimana Anda berencana untuk menggunakan teks dalam output Anda. Anda dapat menggunakan teks Teleteks dengan salah satu cara berikut:

- [Teleteks ke Teleteks Passthrough](#)

Dengan teleteks passthrough, MediaConvert melewati teks input Anda tidak berubah dari input ke output. Gaya teks, nomor halaman Teleteks, dan data Teleteks non-caption muncul di output Anda persis sama seperti pada input.

Teleteks passthrough adalah satu-satunya cara untuk menyertakan data Teleteks yang bukan teks dalam output Anda.

- [Teleteks ke Teleteks, pemetaan ulang halaman](#)

Jika Anda ingin nomor halaman Teleteks pada output Anda berbeda dari nomor halaman pada input, Anda dapat memetakan ulang konten. Ketika Anda melakukan ini, teks keluaran Anda memiliki gaya polos dan Anda kehilangan data Teleteks yang bukan teks.

- [Teleteks ke format teks lainnya](#)

Anda dapat menggunakan teks input Teleteks untuk menghasilkan teks keluaran dalam beberapa format lain. Untuk mencari teks mana yang dapat Anda hasilkan dari input Teleteks, lihat. [Tabel referensi keterangan](#)

Untuk informasi tentang menyiapkan teks untuk setiap alur kerja ini, lihat topik berikut.

Teleteks ke Teleteks Passthrough

Saat Anda melakukan teleteks ke teleteks teleteks, buat satu pemilih teks input untuk seluruh rangkaian teks input. Jangan tentukan nilai untuk nomor Halaman.

Untuk informasi tentang menyiapkan output alur kerja teks ini, lihat. [Teleteks ke Teleteks Passthrough](#)

Teleteks ke Teleteks, pemetaan ulang halaman

Ketika format teks untuk teks input dan output Anda adalah Teleteks, dan Anda ingin nomor halaman Teleteks keluaran Anda berbeda dari nomor halaman input, buat pemilih teks input terpisah untuk setiap halaman Teleteks input Anda. Tentukan nomor halaman Teleteks masukan untuk nomor Halaman.

Untuk informasi tentang menyiapkan output alur kerja teks ini, lihat. [Teleteks ke Teleteks, pemetaan ulang halaman](#)

Teleteks ke format teks lainnya

Ketika teks masukan Anda adalah Teleteks dan teks keluaran Anda adalah format lain, siapkan satu pemilih teks input untuk setiap halaman input Teleteks. Tentukan nomor halaman Teleteks masukan untuk nomor Halaman.

Untuk informasi tentang pengaturan output alur kerja teks ini, lihat bagian pada format output Anda di. [Menyiapkan teks dalam output](#)

Keterangan masukan IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTMM (sespan)

IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, dan TTML adalah format teks sespan. Dengan format ini, Anda memberikan keterangan input sebagai file terpisah. Bergantung pada pengaturan keterangan keluaran Anda, AWS Elemental MediaConvert meneruskannya ke output dalam format yang sama atau mengubahnya menjadi format sespan lain.

Semua keterangan sespan

Dalam semua kasus, buat satu pemilih teks untuk setiap file teks input.

Dalam file Sumber, masukkan URI ke file input teks yang disimpan di Amazon S3 atau di server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file video input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Keterangan IMSC

MediaConvert mendukung IMSC sebagai format teks input baik sebagai file sespan atau sebagai bagian dari sumber IMF. Jika teks IMSC masukan Anda adalah bagian dari paket IMF, lihat [Keterangan input IMSC \(sebagai bagian dari sumber IMF\)](#) Untuk pembatasan dukungan IMSC, lihat [Persyaratan IMSC](#).

Keterangan SMPTE-TT

Anda dapat menggunakan teks input SMPTE-TT yang hanya teks, yang memiliki gambar teks yang disertakan dalam file teks dengan base64 encoding (`smpte:image encoding="Base64"`), dan yang menggunakan referensi eksternal ke teks gambar (`smpte:backgroundImage`

Saat teks Anda menggunakan referensi eksternal ke gambar, gambar tersebut harus ditempatkan di bucket dan folder Amazon S3 yang sama dengan file teks Anda. Misalnya, katakanlah ini adalah jalur Amazon S3 ke file SMPTE_TT Anda: `amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/my-captions-spanish.ttml` Maka Anda harus menyimpan file gambar yang referensi file teks di sini: `s3://amzn-s3-demo-bucket/mediaconvert-input/captions/`.

Keterangan SRT

MediaConvert mendukung keterangan masukan SRT dengan pengkodean karakter UTF-8.

Menyinkronkan keterangan dan video sespan

Untuk memastikan bahwa teks Anda disinkronkan dengan benar dengan video Anda, periksa apakah nilai sumber Timecode di bagian pemilih Video cocok dengan kode waktu dalam file teks Anda. Misalnya, jika video Anda memiliki kode waktu yang disematkan mulai dari 01:00:00:00, tetapi kode waktu dalam file teks Anda mulai dari nol, ubah nilai default untuk sumber Timecode pemilih video dari Embedded ke Start at 0. Jika aspek lain dari pekerjaan Anda mencegahnya, gunakan pengaturan Delta waktu untuk menyesuaikan teks Anda, seperti yang dijelaskan dalam [Gunakan kasus untuk delta waktu](#)

 Note

MediaConvert menangani penyelarasan teks dengan video secara berbeda tergantung pada apakah format teks berbasis kode waktu atau berbasis stempel waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Masukan sumber kode waktu dan penjajaran teks](#).

Masukkan angka positif atau negatif di Delta waktu untuk mengubah nilai waktu dalam file teks. Secara default, delta waktu diukur dalam hitungan detik. Misalnya, masukkan **15** untuk menambahkan 15 detik ke semua nilai waktu dalam file teks. Atau, masukkan **-5** untuk mengurangi 5 detik dari nilai waktu dalam file teks. Untuk menentukan dalam milidetik sebagai gantinya, atur satuan Delta waktu ke Millidetik.

Jika nilai yang Anda masukkan untuk Delta waktu akan menghasilkan teks sebelum atau sesudah video Anda, teks tersebut tidak akan ada di output Anda.

 Note

Saat mengonversi dari SCC ke SRT, MediaConvert pertama-tama bulatkan nilai yang Anda tetapkan untuk Delta waktu ke bingkai input terdekat. MediaConvert menggunakan nilai bulat ini saat menghitung timing output SRT.

Topik

- [Masukan sumber kode waktu dan penjajaran teks](#)
- [Gunakan kasus untuk delta waktu](#)
- [Mengonversi file input SCC ganda ke teks yang disematkan](#)
- [Pemformatan gaya TTML](#)

Masukan sumber kode waktu dan penjajaran teks

Saat Anda menyesuaikan timeline masukan dengan menyetel sumber Timecode input ke Mulai pada 0 atau Mulai yang ditentukan, MediaConvert berperilaku seolah-olah input Anda memiliki kode waktu yang disematkan yang dimulai saat Anda menentukan. Tetapi MediaConvert tidak mengubah kode waktu atau stempel waktu di file teks sespan Anda. Oleh karena itu, cara Anda menyelaraskan teks tergantung pada format teks Anda.

Format sespan berbasis kode waktu (SCC, STL)

Beberapa format teks, termasuk SCC dan STL, menentukan di mana teks ditempatkan dalam video dengan kode waktu. Dengan format ini, MediaConvert tempatkan setiap keterangan pada bingkai yang ditentukan dalam file teks, sesuai dengan kode waktu masing-masing frame di timeline input. Untuk menyesuaikan teks Anda untuk memulai pada waktu yang berbeda dari itu, gunakan pengaturan Delta waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan kasus untuk delta waktu](#).

MediaConvert menetapkan timeline input berdasarkan nilai yang Anda pilih untuk pengaturan sumber Timecode input.

Misalnya, jika file SCC Anda menentukan bahwa teks pertama akan muncul pada 00:05:23:00 dan Anda menyetel sumber Timecode ke Specified start dan Start timecode ke 00:04:00:00, keterangan pertama akan muncul di output Anda satu menit dan dua puluh tiga detik ke dalam video. Jika Anda menyetel sumber Timecode ke Specified start dan Start timecode ke 01:00:00:00, Anda tidak akan melihat teks saat Anda mengharapkan, karena 00:05:23:00 terjadi sebelum dimulainya video Anda, sesuai dengan timeline input.

Format sespan berbasis stempel waktu (SRT, SMI, TTHTML)

Beberapa format teks, termasuk SRT, SMI, dan TTHTML, memungkinkan definisi di mana teks ditempatkan dalam video dengan stempel waktu. Dengan ini, MediaConvert ukur penempatan teks berdasarkan jarak, waktu, dari awal video. Ini benar terlepas dari apakah file teks menentukan penempatan dengan kode waktu atau stempel waktu.

Oleh karena itu, teks Anda muncul pada waktu yang ditentukan dalam file teks tanpa memperhatikan kode waktu video. Misalnya, jika file SRT Anda menentukan bahwa teks pertama akan muncul pada 00:05:23:00 atau pada 00:05:23,000 dan Anda menyetel sumber Timecode ke Specified start dan Start timecode ke 00:04:00:00, keterangan pertama akan tetap muncul di output Anda lima menit dan dua puluh tiga detik ke dalam video.

Untuk menyesuaikan teks Anda untuk memulai pada waktu yang berbeda dari itu, gunakan pengaturan Delta waktu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Gunakan kasus untuk delta waktu](#).

Format yang menyematkan teks dalam aliran video (-708) CEA/EIA-608, CEA/EIA

Beberapa format teks menyematkan teks langsung di bingkai video atau metadata bingkai video. Dengan ini, MediaConvert simpan teks dengan bingkai tempat mereka disematkan, terlepas dari pengaturan kode waktu.

Gunakan kasus untuk delta waktu

Cara Anda menggunakan Time delta (TimeDelta) tergantung pada masalah yang Anda coba selesaikan dan format teks yang sedang Anda kerjakan.

Secara default, Anda menentukan delta waktu dalam hitungan detik. Jika Anda ingin menentukannya dalam milidetik, atur Unit delta waktu (TimeDeltaUnits) ke Millidetik (MILLISECONDS).

Menyesuaikan kode waktu yang berbeda antara file video dan teks

Dengan format teks berbasis kode waktu, seperti SCC dan STL, kode waktu dalam teks mungkin relatif terhadap kode waktu awal yang berbeda dari kode waktu awal yang disematkan dalam video. Anda menggunakan Delta waktu untuk menyesuaikan perbedaannya.

Contoh masalah: File video Anda mungkin memiliki kode waktu yang disematkan yang dimulai pada 00:05:00:00. Contoh pertama dialog yang membutuhkan teks mungkin satu menit ke dalam video, di kode waktu 00:06:00:00. File teks Anda mungkin ditulis dengan asumsi bahwa kode waktu video Anda dimulai pada 00:00:00:00, dengan teks pertama dimulai pada 00:01:00:00. Jika Anda tidak menggunakan Delta waktu, tidak MediaConvert akan menyertakan keterangan pertama ini karena muncul sebelum dimulainya video.

Solusi: Tambahkan lima menit ke teks. Masuk **300** untuk Delta Waktu.

Menyesuaikan teks setelah menyinkronkan video dan audio

Keterangan berbasis kode waktu (SCC atau STL) Anda mungkin selaras dengan kode waktu yang disematkan dalam video Anda, tetapi Anda mungkin perlu menggunakan pengaturan sumber Timecode input untuk menyelaraskan audio Anda. Ini menciptakan perbedaan antara video dan teks, yang perlu Anda sesuaikan. Anda tidak perlu melakukan penyesuaian ini dengan format caption berbasis stempel waktu, seperti SRT, SMI, dan TTHTML.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyelaraskan teks saat Anda menggunakan sumber Timecode masukan, lihat. [Masukan sumber kode waktu dan penjajaran teks](#)

Contoh masalah: File video Anda mungkin memiliki kode waktu yang disematkan yang dimulai pada 00:05:00:00 dan contoh dialog pertama yang memerlukan teks mungkin satu menit ke dalam video,

di kode waktu 00:06:00:00. File teks Anda ditulis untuk disinkronkan dengan benar, dengan teks pertama dimulai pada 00:06:00:00. Tetapi Anda perlu mengubah teks yang disematkan di input Anda untuk menyinkronkan dengan benar dengan file audio Anda. Jadi Anda mengatur sumber Timecode input ke Start at Zero. Jika Anda tidak menggunakan Delta waktu, MediaConvert akan menempatkan teks pertama dalam output Anda pada enam menit ke dalam video.

Solusi: Kurangi lima menit dari keterangan. Masuk **-300** untuk Delta Waktu.

Memperbaiki sedikit kesalahan dalam sinkronisasi teks

Dengan semua jenis format sespan, mungkin ada kesalahan kecil dalam file teks input Anda, sehingga teks secara konsisten sedikit terlambat atau sedikit lebih awal.

Contoh masalah: Video Anda memiliki teks yang disematkan yang dimulai dari nol. Contoh pertama dialog yang membutuhkan keterangan adalah pada 00:06:15:00, tetapi keterangan muncul di layar terlambat tiga detik, pukul 00:06:18:00.

Solusi: Kurangi tiga detik dari keterangan. Masuk **-3** untuk Delta Waktu.

Mengonversi file input SCC ganda ke teks yang disematkan

Jika Anda ingin menggunakan dua file SCC sebagai input teks Anda dan menyematkan teks sebagai dua saluran teks keluaran yang disematkan dalam aliran video keluaran Anda, atur teks Anda sesuai dengan prosedur ini.

Untuk mengonversi SCC ganda ke teks yang disematkan

1. Siapkan dua pemilih teks input. Ikuti prosedur di [Membuat pemilih teks masukan](#). Tentukan nilai sebagai berikut:
 - Di setiap pemilih teks, pilih SCC untuk Sumber.
 - Untuk file Sumber, pilih salah satu file SCC masukan Anda di setiap pemilih.
 - Jika Anda ingin teks 608 dan 708 disematkan di output Anda, pilih Upconvert untuk Force 608 hingga 708 upconvert di kedua pemilih teks.
2. Siapkan teks di output Anda. Ikuti prosedur di [Menyiapkan teks dalam output](#). Ikuti pilihan spesifik ini:
 - Tentukan teks dalam output yang sama dengan video tempat Anda ingin teks disematkan.
 - Pilih Tambahkan keterangan dua kali, untuk membuat tab Teks 1 dan Teks 2 di bagian Pengaturan pengkodean.

- Untuk sumber Teks, di setiap tab teks, pilih salah satu pemilih teks yang Anda buat pada langkah sebelumnya dari prosedur ini.
- Untuk nomor saluran CC, pilih nomor untuk setiap tab teks yang tidak berbagi bidang. Misalnya, di Teks 1, pilih 1 untuk nomor saluran CC dan di Keterangan 2, pilih 3 untuk nomor saluran CC.

Jangan memilih kombinasi 1 dan 2 atau 3 dan 4, karena pasangan saluran tersebut berbagi bidang yang sama.

- Jika Anda memilih Upconvert pada langkah sebelumnya dari prosedur ini, secara opsional tentukan nomor layanan untuk 708 nomor layanan. Dalam output, setiap tab teks harus menentukan nomor layanan yang berbeda.

Jika Anda melakukan upconvert dan tidak menentukan nilai untuk 708 nomor layanan, layanan menggunakan nilai yang Anda tentukan untuk nomor saluran CC sebagai nomor layanan 708 Anda.

Pemformatan gaya TTML

AWS Elemental MediaConvert membaca pemformatan gaya teks masukan Anda saat pekerjaan Anda berjalan. Jika Anda melihat masalah dengan pemformatan gaya output Anda, kami sarankan untuk memeriksa pemformatan teks masukan Anda atau menyetel gaya passthrough ke Diaktifkan. Topik berikut memberikan panduan untuk menggunakan font, atribut yang dapat diwariskan dan tidak dapat diwariskan, dan bahasa kanan ke kiri dalam keterangan masukan TTMLmu.

Menentukan font

MediaConvert mendukung keluarga font generik berikut yang tercantum dalam rekomendasi [TTML2 W3C](#):

- default
- monospace
- SansSerif
- serif
- monospaceSansSerif
- MonospaceSerif
- proportionalSansSerif

- ProporsionalSerif

Untuk hasil terbaik, tentukan keluarga font generik dalam keterangan masukan TTMLmu. Jika Anda menentukan font individual sebagai gantinya, MediaConvert akan memetakan font ke salah satu keluarga font generik yang tercantum di atas.

Atribut yang dapat diwariskan dan tidak dapat diwariskan

Atribut gaya dapat diwariskan atau tidak diwariskan. [Rekomendasi TTML2 W3C](#) mencantumkan ini di bawah diwarisi untuk setiap atribut gaya.

Sertakan atribut gaya yang tidak dapat diwariskan di setiap elemen yang Anda ingin mereka terapkan.

Misalnya, `tts:backgroundColor` adalah atribut gaya yang tidak dapat diwariskan. Berikut ini menghasilkan halo dengan warna latar belakang merah dan dunia tanpa warna latar belakang:

```
<span tts:backgroundColor="red">hello<br/>world</span>
```

Anda dapat memperbaiki pemformatan di atas sehingga hello world keduanya memiliki warna latar belakang merah dengan menggunakan rentang individual, masing-masing dengan atribut gayanya sendiri, seperti dalam contoh ini:

```
<span><span tts:backgroundColor="red">hello</span> <br/> <span  
tts:backgroundColor="red">world</span></span>
```

Bahasa kanan ke kiri

MediaConvert mendukung arah teks kiri ke kanan dan kanan ke kiri dalam TTML.

Bila Anda tidak menentukan arah teks, MediaConvert gunakan kiri ke kanan.

Untuk menentukan kanan ke kiri, sertakan `tts:direction="rtl"` atribut. Jika teks Anda memiliki campuran karakter dua arah, sertakan juga `tts:unicodeBidi="embed"` atribut seperti yang dijelaskan dalam rekomendasi [TTML2 W3C](#). Perhatikan bahwa itu `tts:unicodeBidi` adalah atribut yang tidak dapat diwariskan.

Keterangan input IMSC (sebagai bagian dari sumber IMF)

AWS Elemental MediaConvert mendukung IMSC sebagai format teks input baik sebagai file sespan atau sebagai bagian dari sumber IMF. Jika teks IMSC masukan Anda berada dalam file sespan, lihat. [Keterangan masukan IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTMM \(sespan\)](#)

Jika teks IMSC masukan Anda adalah bagian dari sumber IMF, Anda tidak menentukan file sumber untuk teks IMSC. Informasi itu ada di file CPL yang Anda tentukan untuk input pekerjaan Anda. Untuk pembatasan dukungan IMSC, lihat [Persyaratan IMSC](#).

Jumlah pemilih teks untuk IMSC

Buat satu pemilih teks per trek.

Nomor trek

Tentukan teks mana yang Anda inginkan dengan memberikan nomor trek. Nomor trek sesuai dengan urutan trek yang muncul di file CPL. Misalnya, jika file CPL Anda mencantumkan keterangan bahasa Prancis Anda terlebih dahulu, atur nomor Track ke 1 untuk menentukan keterangan bahasa Prancis.

Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan pengaturan ini di file JSON pekerjaan Anda. Pengaturan ini ada di bawah `Inputs`, seperti pada contoh berikut:

```
"Inputs": [  
  
  {  
    ...  
  
    "CaptionSelectors": {  
      "Captions Selector 1": {  
        "SourceSettings": {  
          "SourceType": "IMSC",  
          "TrackSourceSettings": {  
            "TrackNumber": 1  
          }  
        }  
      }  
    },  
  
    "Captions Selector 2": {  
      "SourceSettings": {  
        "SourceType": "IMSC",  
        "TrackSourceSettings": {  
          "TrackNumber": 4  
        }  
      }  
    }  
  },  
  ...  
]
```

Teks input WebVTT (sebagai bagian dari sumber HLS)

AWS Elemental MediaConvert mendukung WebVTT sebagai format teks input baik sebagai file sespan atau sebagai bagian dari sumber HLS. Jika teks WebVTT masukan Anda ada dalam file sespan, lihat. [Keterangan masukan IMSC, SCC, SMPTE-TT, SRT, STL, TTMM \(sespan\)](#)

Ketika teks WebVTT masukan Anda adalah bagian dari sumber HLS, Anda tidak perlu menentukan file manifes WebVTT sumber untuk teks WebVTT. Informasi itu ada di file input HLS utama yang Anda tentukan dalam input pekerjaan Anda. Anda harus mengaktifkan Use HLS Rendition Group dan menggunakan pengaturan berikut.

Jumlah pemilih teks untuk WebVTT

Buat satu pemilih teks per sumber WebVTT.

Id Grup Rendition

Tentukan grup teks mana yang Anda inginkan dengan memberikan id grup. Id grup sesuai dengan EXT-X-MEDIA, tag GROUP-ID dalam manifes HLS Anda. Misalnya, jika file manifes HLS Anda mencantumkan keterangan bahasa Prancis Anda dalam grup “subs” tertentu, setel ID Grup Rendition ke subs untuk menentukan id grup teks Prancis.

Nama Rendisi

Tentukan grup teks mana yang Anda inginkan dengan memberikan nama rendisi. Nama rendisi sesuai dengan EXT-X-MEDIA, tag NAME dalam manifes HLS Anda. Misalnya, jika file manifes HLS Anda mencantumkan keterangan bahasa Prancis Anda dalam nama rendisi yang disebut “Prancis”, atur Nama Rendition ke bahasa Prancis untuk menentukan nama rendisi teks Prancis.

Kode Bahasa Rendisi

Tentukan grup teks mana yang Anda inginkan dengan memberikan kode bahasa ISO 639-3. Bahasa sesuai dengan EXT-X-MEDIA, tag BAHASA dalam manifes HLS Anda. Misalnya, jika file manifes HLS Anda mencantumkan keterangan bahasa Prancis Anda dalam kode bahasa “FRA”, setel Kode Bahasa Rendition ke FRA untuk menentukan kode bahasa rendisi teks Prancis.

Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan pengaturan ini di file JSON pekerjaan Anda. Pengaturan ini ada di bawah `Inputs`, seperti pada contoh berikut:

```
"Inputs": [  
  
    {  
        ...  
  
    "CaptionSelectors": {  
        "Caption Selector 1": {  
            "SourceSettings": {  
                "SourceType": "WebVTT",  
                "WebvttHlsSourceSettings": {  
                    "RenditionGroupId": "subs",  
                    "RenditionName": "French",  
                    "RenditionLanguageCode": "FRA"  
                }  
            }  
        }  
    }  
    ...  
]
```

Membuat output

Satu MediaConvert pekerjaan dapat membuat output sebagai file mandiri (misalnya, file.mp4), satu set file untuk streaming bitrate adaptif (ABR) (misalnya, Apple HLS paket), atau kombinasi keduanya. Saat Anda membuat grup keluaran dan output di dalamnya, Anda menentukan jumlah dan jenis file yang dihasilkan pekerjaan Anda.

Ketika MediaConvert pekerjaan Anda selesai, Anda dapat menggunakan Amazon CloudFront, atau jaringan distribusi konten lain (CDN), untuk mengirimkan paket streaming Anda. CDN membawa video Anda ke orang-orang yang ingin melihatnya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengirimkan video on demand \(VOD\) dengan CloudFront](#).

Topik di bagian ini menjelaskan hubungan antara grup MediaConvert keluaran, MediaConvert output, dan file keluaran aktual yang MediaConvert dikirimkan kepada Anda.

Topik

- [Menyiapkan teks dalam output](#)
- [Menggunakan grup keluaran untuk menentukan jenis paket streaming atau file mandiri](#)
- [Memilih grup output streaming ABR Anda](#)

- [Pengaturan pengkodean yang disarankan untuk kualitas video](#)
- [Menggunakan variabel dalam pengaturan pekerjaan Anda](#)

Menyiapkan teks dalam output

Lokasi teks dalam pekerjaan bergantung pada format teks keluaran Anda: Teks Anda mungkin berada dalam output yang sama dengan video Anda, output terpisah dalam grup keluaran yang sama dengan video Anda, atau dalam grup keluaran yang sepenuhnya terpisah. Cara Anda mengatur beberapa trek teks juga tergantung pada format teks keluaran.

Untuk daftar lengkap keterangan input dan output yang didukung, lihat [Tabel referensi keterangan](#).

Untuk informasi tentang cara mengatur teks di input Anda, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#).

Prosedur berikut menunjukkan cara mengatur teks untuk output yang berbeda.

Untuk mengatur teks untuk output yang berbeda

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan input, grup keluaran, dan output untuk video dan audio, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).
4. Buat pemilih teks masukan seperti yang dijelaskan dalam [the section called “Membuat pemilih teks masukan”](#)
5. Tentukan di mana dalam pekerjaan Anda untuk menentukan keterangan. Pilihan ini tergantung pada format keterangan keluaran. Konsultasikan topik yang relevan di bawah ini untuk mencarinya.
6. Di panel kiri halaman Buat pekerjaan, pilih output yang sesuai dari daftar output.
7. Di bawah Pengaturan pengkodean, pilih Tambahkan keterangan. Ini menampilkan area pengaturan teks di bawah pengaturan Encoding.
8. Jika format teks keluaran Anda memerlukan grup pengaturan teks terpisah untuk setiap trek dalam output, pilih Tambahkan teks lagi hingga Anda memiliki satu grup teks untuk setiap trek. Untuk menentukan apakah Anda memerlukan satu grup pengaturan teks untuk semua trek atau satu untuk setiap trek, lihat topik yang relevan di bawah ini.
9. Di bawah Pengaturan pengkodean, pilih Teks 1 dari daftar.

10. Di bawah Sumber keterangan, pilih pemilih teks. Ini memilih trek atau trek yang Anda kaitkan dengan pemilih saat Anda mengatur input, sehingga AWS Elemental MediaConvert akan menyertakan keterangan tersebut dalam output ini.
11. Di bawah Jenis tujuan, pilih format teks keluaran. Periksa [the section called “Teks masukan yang didukung, dalam wadah video”](#) untuk memastikan bahwa Anda memilih format yang didukung.
12. Berikan nilai untuk setiap bidang tambahan seperti yang dijelaskan dalam topik yang relevan di bawah ini.

Detail berdasarkan format keterangan keluaran

- [CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 \(tertanam\) keterangan keluaran](#)
- [Keterangan keluaran DVB-sub](#)
- [Keterangan keluaran IMSC, TTML, dan WebVTT \(sespan\)](#)
- [Keterangan keluaran SCC, SRT, dan SMI \(sidecar\)](#)
- [Keterangan keluaran teleteks](#)
- [Keterangan keluaran burn-in](#)
- [Pengaturan untuk keterangan aksesibilitas](#)

CEA/EIA-608 and CEA/EIA-708 (tertanam) keterangan keluaran

Bagian ini mencakup cara mengonfigurasi keterangan keluaran yang disematkan di AWS Elemental MediaConvert. Topik utama meliputi:

- Di mana menentukan keterangan.
- Cara menentukan beberapa trek teks.
- Keterangan tertanam dan tambahan dalam output MXF.

Dimana untuk menentukan keterangan

Letakkan teks Anda di grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda.

Cara menentukan beberapa trek teks

- Jika format teks masukan Anda disematkan (yaitu, Anda melewati embedded-to-embedded), Anda hanya perlu membuat satu grup pengaturan teks. Pemilih teks yang Anda pilih di bawah Sumber keterangan mencakup semua trek dari input.

- Jika teks masukan Anda adalah dua file SCC, Anda dapat membuat keterangan keluaran sebagai dua saluran teks keluaran yang disematkan dalam aliran video keluaran Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengonversi file input SCC ganda ke teks yang disematkan](#).
- Jika teks masukan Anda tidak disematkan atau SCC, Anda hanya dapat menyertakan satu track teks per output. Di setiap output, sertakan satu kelompok pengaturan teks. Di bawah Sumber keterangan, pilih pemilih yang diatur untuk trek yang ingin Anda sertakan.

Keterangan tertanam dan tambahan dalam output MXF

Apakah output MXF Anda dapat berisi keterangan tambahan tergantung pada profil MXF:

- MXF XDCAM HD: Profil MXF ini menentukan data tambahan di trek smpte 436. Dengan output ini, salin MediaConvert teks yang disematkan ke trek tambahan smpte 436 selain memasukkannya ke dalam aliran video.
- MXF D-10: Spesifikasi profil MXF ini tidak memungkinkan data tambahan. Oleh karena itu, output MXF D-10 Anda hanya memiliki teks yang disematkan dalam aliran video.

MediaConvert menentukan profil MXF output berdasarkan nilai untuk pengaturan pengkodean berikut:

- Resolusi
- Laju bingkai
- Profil codec video
- Mode jalinan

Untuk informasi tentang nilai mana untuk pengaturan ini yang valid untuk profil MXF mana, lihat spesifikasi yang relevan. Untuk XDCAM HD, lihat [RDD 9:2009 - Dokumen Standar SMPTE - Interoperabilitas MXF Spesifikasi Produk Sony MPEG Long GOP di Perpustakaan Digital IEEE Xplore](#). Untuk MXF D-10, lihat [ST 356:2001 - Standar SMPTE - Untuk Televisi - Spesifikasi Stream Tipe D-10 - MPEG-2 4:2: 2 P @ ML untuk 525/60 dan 625/50](#).

Keterangan keluaran DVB-sub

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi keterangan keluaran DVB-Sub di. AWS Elemental MediaConvert Topik utama meliputi:

- Di mana menentukan keterangan.

- Cara menentukan beberapa trek teks.
- Cara menentukan skrip font.

Dimana untuk menentukan keterangan

Letakkan teks Anda di grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda.

Cara menentukan beberapa trek teks

- Jika teks masukan Anda memiliki format yang sama dengan teks keluaran (passthrough), Anda hanya perlu membuat satu grup pengaturan teks. Pilih teks yang Anda pilih di bawah Sumber keterangan mencakup semua trek dari input.
- Jika teks masukan Anda dalam format yang berbeda, buat satu grup pengaturan teks untuk setiap trek. Letakkan setiap kelompok pengaturan teks dalam output yang sama. Mereka akan muncul dalam daftar grup pengaturan sebagai Keterangan 1, Keterangan 2, dan sebagainya. Di setiap grup pengaturan, pilih pemilih teks di bawah Sumber keterangan yang diatur untuk trek yang ingin Anda sertakan.

Cara menentukan skrip font

AWS Elemental MediaConvert secara otomatis memilih skrip yang sesuai untuk teks Anda, berdasarkan bahasa yang Anda tentukan dalam pengaturan keterangan keluaran. Jika bahasa yang Anda pilih memiliki lebih dari satu kemungkinan skrip, tentukan skrip yang Anda inginkan.

Untuk memastikan bahwa layanan menggunakan skrip font yang benar

1. Di bagian Keterangan di bawah Pengaturan pengkodean, untuk Bahasa, pilih bahasa teks teks.
2. Jika bahasa yang Anda tentukan memiliki lebih dari satu kemungkinan skrip, gunakan skrip Font untuk menentukan skrip.

Misalnya, jika Anda memilih Mandarin (ZH) untuk Bahasa, gunakan skrip Font untuk memilih Mandarin Sederhana atau Mandarin Tradisional. Dalam hal ini, jika Anda tidak menentukan nilai untuk skrip Font, layanan default ke bahasa Mandarin yang disederhanakan.

 Tip

Dalam kebanyakan kasus, untuk skrip Font Anda dapat menyimpan nilai default Otomatis. Ketika Anda melakukannya, layanan memilih skrip berdasarkan bahasa teks teks.

Keterangan keluaran IMSC, TTML, dan WebVTT (sespan)

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi keterangan keluaran IMSC, TTML, dan WebVTT (sespan) di. AWS Elemental MediaConvert Topik utama meliputi:

- Di mana menentukan keterangan.
- Cara menentukan beberapa trek teks.
- Opsi wadah teks sidecar.

Jika teks keluaran Anda adalah format IMSC, TTML/WebVTT, atur mereka dalam output Anda sesuai dengan informasi berikut. Untuk pembatasan dukungan IMSC, lihat [Persyaratan IMSC](#).

Dimana untuk menentukan keterangan

Letakkan teks Anda di grup keluaran yang sama, tetapi output yang berbeda dari video Anda.

Setelah Anda menambahkan teks ke output, hapus grup pengaturan Video dan Audio 1 yang dibuat oleh layanan secara otomatis dengan output.

Untuk menghapus grup pengaturan Video dan Audio 1

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih output yang berisi grup pengaturan yang ingin Anda hapus.
2. Grup pengaturan Video secara otomatis ditampilkan di bagian Pengaturan aliran. Pilih tombol Hapus pemilih video.
3. Grup pengaturan Audio 1 secara otomatis ditampilkan di bagian Pengaturan aliran. Pilih tombol Hapus.

Cara menentukan beberapa trek teks

Letakkan setiap trek teks dalam outputnya sendiri.

 Note

Lacak teks yang Anda tentukan pertama kali dalam pekerjaan Anda ditandai sebagai trek default dalam manifes HLS.

Opsi wadah teks Sidecar

Bergantung pada grup keluaran Anda, Anda dapat memilih wadah teks untuk output teks IMSC dan TTML.

Untuk grup keluaran DASH ISO, Anda dapat memilih dari ini:

- Terfragmentasi MP4 () . fmp4
- Raw (.xml untuk IMSC, .ttml untuk TTHTML)

Untuk semua grup keluaran lainnya, file IMSC dan TTMLnya mentah.

Untuk menentukan wadah teks untuk keterangan IMSC dan TTML dalam grup keluaran DASH ISO

1. Siapkan output dalam grup keluaran ISO DASH Anda seperti yang dijelaskan dalam [Membuat output dalam grup output streaming ABR](#). Masukkan teks dalam output terpisah.
2. Pada halaman Create job, di panel Job di sebelah kiri, pilih output keterangan.
3. Di bagian Pengaturan keluaran di sebelah kanan, pilih Pengaturan kontainer, lalu aktifkan pengaturan kontainer DASH.
4. Untuk wadah Caption, simpan Raw default atau pilih Fragmented MPEG-4.

Keterangan keluaran SCC, SRT, dan SMI (sidecar)

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi keterangan keluaran SCC, SRT, dan SMI (sidecar) di AWS Elemental MediaConvert Topik utama meliputi:

- Di mana menentukan keterangan.
- Cara menentukan beberapa trek teks.

Dimana untuk menentukan keterangan

Letakkan teks Anda di grup keluaran yang sama, tetapi output yang berbeda dari video Anda.

Setelah Anda menambahkan teks ke output, hapus grup pengaturan Video dan Audio 1 yang dibuat oleh layanan secara otomatis dengan output.

Untuk menghapus grup pengaturan Video dan Audio 1

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih output yang berisi grup pengaturan yang ingin Anda hapus.
2. Grup pengaturan Video secara otomatis ditampilkan di bagian Pengaturan aliran. Pilih tombol Hapus pemilih video.
3. Grup pengaturan Audio 1 secara otomatis ditampilkan di bagian Pengaturan aliran. Pilih tombol Hapus.

Cara menentukan beberapa trek teks

Untuk setiap output SRT, SCC atau SMI Anda harus memiliki satu output per pemilih teks. Dalam output keterangan, pilih pemilih teks di bawah Sumber keterangan yang diatur untuk trek yang ingin Anda sertakan. Mereka akan muncul dalam daftar grup pengaturan sebagai Captions Selector 1, Captions Selector 2, dan sebagainya.

Keterangan keluaran teleteks

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi keterangan keluaran teleteks di AWS Elemental MediaConvert Topik utama meliputi:

- Teleteks ke teleteks passthrough.
- Teleteks ke Teleteks, pemetaan ulang halaman.
- Teleteks dari format teks lainnya.

Cara Anda mengatur keterangan Teleteks keluaran Anda tergantung pada apakah Anda ingin memindahkan teks ke halaman Teleteks yang berbeda atau hanya melewati teks Anda persis dari input ke output.

Teleteks ke Teleteks Passthrough

Ketika format teks input Anda adalah Teletext dan Anda ingin teks keluaran Anda berada di halaman yang sama, dengan gaya yang sama, seperti input, maka Anda dapat melewati teks input ke output Anda. Untuk melakukannya, atur teks Anda dengan cara ini:

- Pastikan bahwa teks masukan Anda diatur dengan satu pemilih teks. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterangan masukan teleteks](#).
- Dalam grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda, buat satu tab teks. Tab keterangan yang satu ini mewakili semua keterangan keluaran Anda, terlepas dari jumlah halaman Teleteks keluaran yang Anda miliki.
- Di tab keterangan keluaran Anda, pilih pemilih teks masukan Anda untuk sumber Teks.
- Jangan tentukan nilai untuk pengaturan lain pada tab keterangan keluaran.

Ketika Anda bekerja secara langsung dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, satu tab teks sesuai dengan satu anak dari `CaptionDescriptions`

Teleteks ke Teleteks, pemetaan ulang halaman

Ketika format teks input Anda adalah Teleteks dan, dalam output Anda, Anda ingin mengubah halaman Teleteks tempat teks Anda aktif, Anda menentukan halaman dalam input dan output. Untuk melakukannya, atur teks Anda dengan cara ini:

- Pastikan bahwa teks masukan Anda diatur dengan satu pemilih teks untuk setiap halaman Teleteks dan Anda menentukan nomor halaman dalam pengaturan untuk setiap pemilih teks input. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterangan masukan teleteks](#).
- Dalam grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda, buat satu tab teks untuk setiap halaman Teleteks keluaran.
- Di setiap tab keterangan keluaran, pilih salah satu pemilih teks masukan Anda untuk sumber Teks.
- Di setiap tab keterangan keluaran, untuk nomor Halaman, tentukan nomor halaman Teleteks yang Anda inginkan untuk keterangan tersebut di output Anda. Secara opsional, berikan nilai untuk jenis Bahasa, Deskripsi, dan Halaman.

Teleteks dari format teks lainnya

Ketika teks masukan Anda dalam format selain Teleteks, Anda harus menentukan halaman Teleteks untuk keterangan keluaran Anda. MediaConvert mendukung alur kerja teks ini:

- Sebuah teks input tunggal melacak ke halaman Teleteks keluaran tunggal.
- Sebuah teks input tunggal melacak ke beberapa halaman Teleteks keluaran. Setiap halaman output menduplikasi isi yang lain.

- Beberapa teks input melacak ke beberapa halaman Teleteks keluaran. Anda menggunakan pemilih teks untuk menentukan teks mana yang akan disertakan pada setiap halaman Teleteks keluaran.

Siapkan teks Anda seperti ini:

- Pastikan teks masukan Anda diatur dengan satu pemilih teks untuk setiap track teks yang ingin Anda petakan ke halaman Teleteks. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat pemilih teks masukan](#).
- Dalam grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda, buat satu tab teks untuk setiap halaman Teleteks keluaran.
- Di setiap tab keterangan keluaran, pilih salah satu pemilih teks masukan Anda untuk sumber Teks.
- Di setiap tab keterangan keluaran, untuk nomor Halaman, tentukan nomor halaman Teleteks yang Anda inginkan untuk keterangan tersebut di output Anda. Secara opsional, berikan nilai untuk Bahasa dan Deskripsi.

Keterangan keluaran burn-in

Bagian ini mencakup cara mengkonfigurasi teks keluaran burn-in di AWS Elemental MediaConvert. Topik utama meliputi:

- Di mana menentukan keterangan.
- Cara menentukan beberapa trek teks.
- Cara menggunakan gaya passthrough.
- Font non-Inggris dan karakter yang tidak didukung.

Burn-in adalah cara untuk mengirimkan teks, bukan format teks. Burn-in menulis teks langsung di bingkai video Anda, menggantikan piksel konten video dengan teks. Jika Anda ingin teks burn-in dalam output, atur keterangan sesuai dengan informasi berikut.

Dimana untuk menentukan keterangan

Letakkan teks Anda di grup keluaran yang sama dan output yang sama dengan video Anda.

Cara menentukan beberapa trek teks

Anda dapat membakar hanya dalam satu track teks di setiap output.

Cara menggunakan gaya passthrough

Anda dapat memilih cara menyesuaikan gaya teks burn-in yang muncul di video keluaran Anda. Ada beberapa opsi, termasuk gaya passthrough, pengaturan default, atau penggantian manual.

Saat Anda menyetel passthrough Style ke Enabled, MediaConvert gunakan informasi gaya dan posisi yang tersedia dari teks masukan Anda. Perhatikan bahwa MediaConvert menggunakan pengaturan default untuk informasi gaya yang hilang.

MediaConvert mendukung gaya passthrough untuk format teks masukan berikut:

- Tambahan
- Tertanam
- SCTE-20
- SCC
- TTML
- STL (EBU STL)
- SMPTE-TT (berbasis teks)
- Teleteks
- IMSC
- WebVTT

Saat Anda mengatur passthrough Style ke Dinonaktifkan, MediaConvert abaikan informasi gaya dari input Anda dan gunakan pengaturan default: teks putih dengan garis besar hitam, pemosisian tengah bawah, dan ukuran otomatis.

Apakah Anda mengatur gaya passthrough ke diaktifkan atau tidak, Anda juga dapat memilih untuk secara manual mengganti salah satu opsi gaya individual.

Note

Input TTML dan TTML-like (IMSC, SMPTE-TT) memiliki persyaratan pemformatan gaya khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pemformatan gaya TTML](#).

Cara menentukan skrip font

AWS Elemental MediaConvert secara otomatis memilih skrip yang sesuai untuk teks Anda, berdasarkan bahasa yang Anda tentukan dalam pengaturan keterangan keluaran. Jika bahasa yang Anda pilih memiliki lebih dari satu kemungkinan skrip, tentukan skrip yang Anda inginkan.

Untuk memastikan bahwa layanan menggunakan skrip font yang benar

1. Di bagian Keterangan di bawah Pengaturan pengkodean, untuk Bahasa, pilih bahasa teks teks.
2. Jika bahasa yang Anda tentukan memiliki lebih dari satu kemungkinan skrip, gunakan skrip Font untuk menentukan skrip.

Misalnya, jika Anda memilih Mandarin (ZH) untuk Bahasa, gunakan skrip Font untuk memilih Mandarin Sederhana atau Mandarin Tradisional. Dalam hal ini, jika Anda tidak menentukan nilai untuk skrip Font, layanan default ke bahasa Mandarin yang disederhanakan.

Tip

Dalam kebanyakan kasus, untuk skrip Font Anda dapat menyimpan nilai default Otomatis. Ketika Anda melakukannya, layanan memilih skrip berdasarkan bahasa teks teks.

Font non-Inggris dan karakter yang tidak didukung

Ketika font input Anda menggunakan skrip font non-Inggris, teks burn-in keluaran Anda mungkin berisi karakter Unicode yang tidak didukung. # Untuk mengatasinya, setel passthrough Style ke Enabled.

Pengaturan untuk keterangan aksesibilitas

Saat Anda membuat output HLS atau CMAF HLS dan menyertakan trek teks ISMC atau WebVTT, Anda dapat menambahkan atribut aksesibilitas untuk teks ke manifes keluaran Anda. MediaConvert menambahkan atribut ini sesuai dengan bagian 4.5 dan 4.6 dari [spesifikasi authoring HLS untuk perangkat Apple](#).

Saat Anda menyetel Accessibility subtitles (accessibility) ke Enabled (ENABLED), MediaConvert tambahkan atribut berikut ke track teks dalam manifes di bawah EXT-X-MEDIA: and. CHARACTERISTICS="public.accessibility.describes-spoken-dialog,public.accessibility.describes-music-and-sound" AUTOSELECT="YES"

Pertahankan nilai default, Disabled (DISABLED), jika track teks tidak dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas tersebut. MediaConvert tidak akan menambahkan atribut dari paragraf sebelumnya.

Menggunakan grup keluaran untuk menentukan jenis paket streaming atau file mandiri

AWS Elemental MediaConvert fungsi output berbeda berdasarkan jenis grup keluaran mana yang menjadi bagiannya.

File

Dalam grup keluaran File, setiap output yang Anda atur menghasilkan file keluaran mandiri.


Misalnya, Anda dapat mengatur satu output yang berisi semua video, audio, dan teks bersama-sama. Anda juga dapat menyiapkan output terpisah untuk teks sidecar, seperti TTML.

Paket output streaming

Dalam grup keluaran berikut, output yang Anda siapkan adalah bagian terpisah dari paket streaming bitrate adaptif tunggal (ABR): CMAF, Apple HLS, DASH ISO, dan Microsoft Smooth Streaming.

Dalam grup keluaran ABR, setiap output biasanya merupakan salah satu elemen media. Artinya, setiap output adalah satu irisan dalam tumpukan bitrate adaptif (ABR). Misalnya, Anda mungkin memiliki output untuk masing-masing dari tiga resolusi video, output untuk masing-masing dua trek bahasa audio, dan output untuk masing-masing dari dua bahasa teks.

Ilustrasi berikut menunjukkan hubungan antara output dalam grup output ABR dan file yang dibuat. MediaConvert Setiap kotak oranye sesuai dengan output dalam grup output. Dalam contoh ini, ada tiga resolusi video, audio dalam dua bahasa, dan teks dalam dua bahasa. Paket ini berisi file audio, video, dan teks tersegmentasi, ditambah file manifes yang memberi tahu pemutar file mana yang akan diunduh dan kapan harus memutarinya.



Satu pekerjaan dapat menghasilkan nol hingga banyak file mandiri dan nol hingga banyak paket streaming. Untuk membuat lebih dari satu file mandiri, tambahkan satu grup keluaran file ke pekerjaan Anda dan tambahkan beberapa output ke grup keluaran tersebut. Untuk membuat lebih dari satu paket streaming, tambahkan beberapa grup keluaran CMAF, AppleHLS, DASH ISO, atau Microsoft Smooth Streaming ke pekerjaan Anda.

Ilustrasi berikut menunjukkan MediaConvert pekerjaan yang menghasilkan dua file.mp4 mandiri, dua Apple HLS paket, dan CMAF paket. Sebuah grup output file tunggal dengan dua output menghasilkan dua file mandiri. Satu grup keluaran Apple HLS dengan tujuh output menghasilkan satu paket yang dapat dilihat dengan tujuh irisan ABR.



Untuk informasi tentang menyiapkan grup keluaran dan output dalam pekerjaan Anda, lihat [Tutorial: Mengonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).

Memilih grup output streaming ABR Anda

Untuk membuat aset media bagi orang untuk melakukan streaming ke perangkat mereka, pilih satu atau beberapa grup keluaran bitrate adaptif (ABR): Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming, atau CMAF. Jenis grup keluaran menentukan pemutar media mana yang dapat memutar file yang MediaConvert dibuat dari grup keluaran itu.

 Note

Saat Anda mengatur CMAF, DASH ISO, atau Microsoft Smooth Streaming grup keluaran, pastikan untuk mengatur panjang fragmen Anda dengan benar. Untuk informasi tentang pengaturan panjang fragmen, lihat [Mengatur panjang fragmen untuk output streaming](#).

Tabel berikut merangkum hubungan antara grup keluaran dan pemutar media.

Pemutar media	Gunakan grup keluaran ini
Perangkat Apple, lebih awal dari sekitar 2013	Apel HLS
Perangkat Apple, lebih baru	CMAF
Perangkat Android, paling pintar TVs	CMAF atau DASH ISO
Perangkat Microsoft	Streaming Microsoft yang Lancar

 Note

MediaConvert tagihan untuk setiap menit waktu output transkode, bukan per pekerjaan. Oleh karena itu, ketika Anda menambahkan grup output ke pekerjaan, itu menjadi lebih mahal. Misalnya, pekerjaan dengan Apple HLS paket dan DASH ISO biaya paket dua kali lipat dari pekerjaan dengan hanya satu dari paket tersebut. Ini dengan asumsi bahwa pengaturan transcoding adalah sama.

Untuk menentukan grup keluaran mana yang Anda butuhkan

1. Tentukan perangkat mana yang Anda inginkan agar pemirsa akhir dapat memutar aset media yang ditranskode. Jika Anda ingin aset Anda diputar di setiap perangkat yang memungkinkan, sertakan grup keluaran berikut:

- Apel HLS
- DASH ISO atau CMAF
- Streaming Microsoft yang Lancar

2. Pertimbangkan apakah akan menggunakan fitur pengkodean lanjutan. Untuk mengirimkan salah satu dari berikut ini ke perangkat Apple, Anda juga harus menyertakan grup keluaran CMAF:
 - High-dynamic-range (HDR) Video
 - H.265 (HEVC) video yang dikodekan

Jika Anda menyertakan output CMAF, Anda tidak perlu membuat output ISO DASH karena semua pemain yang kompatibel dengan Dash umum juga kompatibel dengan CMAF.

 Note

Ada beberapa yang tidak biasa DASH pemain yang secara eksplisit memerlukan ekstensi segmentasi video jenis .mp4. MediaConvert output segmen video CMAF dalam format.cmfv. Untuk membuat output yang kompatibel dengan pemain ini, sertakan DASH ISO grup keluaran dalam pekerjaan Anda.

3. Pertimbangkan trade-off biaya.

Jika Anda tidak ingin mendukung pemain yang diproduksi lebih awal dari sekitar 2013, dan jika Anda tidak perlu mendukung yang langka DASH pemain yang membutuhkan segmen video.mp4, Anda dapat menyertakan satu grup keluaran CMAF, bukan keduanya DASH ISO and Apple HLS. Membuat paket CMAF tunggal alih-alih terpisah DASH ISO and Apple HLS paket juga dapat menawarkan penghematan biaya dalam penyimpanan dan distribusi video Anda. Ini karena Anda harus menyimpan dan mendistribusikan hanya satu set file video dan audio.

Mengatur panjang fragmen untuk output streaming

Untuk semua grup output streaming ABR selain HLS (CMAF, DASH, dan Microsoft Smooth Streaming), nilai yang Anda tentukan untuk panjang Fragmen (FragmentLength) harus bekerja dengan pengaturan keluaran lain yang Anda tentukan. Jika Anda salah menyetel panjang Fragmen, saat pemirsa menonton video keluaran, pemutarnya mungkin macet. Ini bisa terjadi karena pemain mengharapkan segmen tambahan di akhir video dan meminta segmen yang tidak ada.

Panjang fragmen dibatasi oleh nilai Anda untuk Closed GOP cadence (**GopClosedCadence**), GOP size (), dan Frame rate (**GopSize**). FramerateNumerator FramerateDenominator Untuk informasi tentang menemukan pengaturan ini di konsol dan spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lihat [Menemukan pengaturan yang terkait dengan panjang fragmen](#).

 Note

Saat Anda menyetel output Frame rate ke Follow source, pastikan frame rate file video input Anda berfungsi dengan nilai yang Anda tentukan untuk panjang Fragmen keluaran. Frame rate dari file video input Anda berfungsi sebagai frame rate output Anda.

Topik

- [Aturan untuk panjang fragmen](#)
- [Contoh panjang fragmen](#)
- [Menemukan pengaturan yang terkait dengan panjang fragmen](#)

Aturan untuk panjang fragmen

Panjang fragmen harus berupa bilangan bulat dan harus kelipatan dari nilai ini: Ukuran GOP x Irama GOP tertutup ÷ Frame rate

Contoh panjang fragmen

Contoh: Pengaturan yang benar

Irama GOP tertutup = 1

Frame rate = 30

Ukuran GOP = 60 frame

Panjang fragmen = 2

Contoh: Pengaturan salah

Irama GOP Tertutup = 1

Frame rate = 50

Ukuran GOP = 90 frame

Panjang fragmen = 2

Menemukan pengaturan yang terkait dengan panjang fragmen

Saat Anda mengatur panjang Fragmen, periksa nilai Anda untuk irama GOP Tertutup, ukuran GOP, dan Kecepatan bingkai.

Panjang fragmen

Anda dapat mengatur panjang fragmen menggunakan konsol atau spesifikasi pekerjaan JSON. Pengaturan panjang Fragmen berlaku untuk grup keluaran dan memengaruhi setiap output dalam grup.

Untuk menemukan pengaturan panjang Fragmen (konsol)

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih nama grup keluaran CMAF, DASH ISO, atau Microsoft Smooth Streaming Anda.
2. Di bagian pengaturan grup di sebelah kanan, temukan Panjang fragmen.

Bagian pengaturan grup berjudul Pengaturan grup CMAF, pengaturan grup ISO DASH, atau pengaturan grup MS Smooth.

Untuk menemukan pengaturan panjang Fragmen (spesifikasi pekerjaan JSON)

- Temukan `FragmentLength` sebagai `anakOutputGroupSettings`, seperti pada contoh berikut.

```
{
  "Settings": {
    ...
    "Inputs": [
      ...
    ],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "DASH ISO",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "DASH_ISO_GROUP_SETTINGS",
          "DashIsoGroupSettings": {
            "SegmentLength": 30,
            "FragmentLength": 2,
            "SegmentControl": "SINGLE_FILE",
            "HbbtvCompliance": "NONE"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  },
  ...

```

Irama GOP tertutup, ukuran GOP, dan frame rate

Anda dapat mengatur irama GOP Tertutup, ukuran GOP, dan Frame rate menggunakan konsol atau spesifikasi pekerjaan JSON. Pengaturan ini berlaku untuk setiap output secara individual. Pastikan bahwa nilai yang Anda tetapkan untuk setiap output dalam grup keluaran bekerja dengan nilai yang Anda tentukan untuk panjang Fragmen grup keluaran.

Note

Tumpukan ABR Anda memiliki beberapa output. Pastikan untuk mengatur nilai-nilai ini di setiap output.

Untuk menemukan pengaturan pengkodean untuk output (konsol)

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih nama output Anda, seperti Output 1, Output 2, dan seterusnya.
2. Di bagian Pengaturan pengkodean, tab Video dipilih secara otomatis. Temukan irama GOP Tertutup, ukuran GOP, dan Frame rate di tab ini.

Untuk menemukan pengaturan pengkodean untuk output (spesifikasi pekerjaan JSON)

- Temukan `GopClosedCadence`, `GopSize`, `FramerateNumerator`, dan `FramerateDenominator` sebagai anak-anak dari pengaturan codec, seperti pada contoh berikut. Dalam contoh ini, codec adalah `H_264`, jadi induk dari pengaturan codec adalah `H264Settings`

```

{
  "Settings": {
    ...
    "Inputs": [
      ...
    ],
    "OutputGroups": [
      {

```

```

    "Name": "DASH ISO",
    ...
  },
  "Outputs": [
    {
      "VideoDescription": {
        ...
        "CodecSettings": {
          "Codec": "H_264",
          "H264Settings": {
            "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
            "NumberReferenceFrames": 3,
            "Syntax": "DEFAULT",
            "Softness": 0,
            "GopClosedCadence": 1,
            "GopSize": 60,
            ...
            "FramerateNumerator": 60,
            "FramerateDenominator": 1
          }
        },
        ...
      },
      ...
    },
    ...
  ],
  ...
},

```

Dukungan versi pemutar HLS

AWS Elemental MediaConvert secara otomatis menetapkan metadata versi pemain berdasarkan fitur yang Anda aktifkan. Sebagian besar aset HLS yang Anda buat MediaConvert kompatibel dengan pemain HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Daftar ini menunjukkan fitur yang mungkin memerlukan dukungan pemain yang diperbarui:

Tambahkan manifes i-Frame saja: Grup Keluaran HLS> Keluaran> Lanjutan> Tambahkan manifes hanya I-frame

Saat Anda memilih Sertakan, pemirsa dapat memainkan aset dengan pemain HLS versi 4 dan yang lebih baru.

Saat Anda memilih Kecualikan, pemirsa dapat memainkan aset dengan pemain HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Jenis trek audio: Grup keluaran HLS > Keluaran > Pengaturan keluaran> Lanjutan> Jenis trek audio

Saat Anda memilih salah satu opsi audio Alternatif untuk varian audio apa pun, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 4 dan yang lebih baru.

Saat Anda memilih streaming varian khusus Audio untuk jenis trek Audio, atau menjaga jenis trek Audio tidak dipilih untuk semua varian audio Anda, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Metode enkripsi DRM: Grup keluaran HLS> Enkripsi DRM> Metode enkripsi

Saat Anda memilih SAMPLE-AES untuk enkripsi DRM, metode Enkripsi, pemirsa dapat memainkan aset dengan pemutar HLS versi 5 dan yang lebih baru.

Saat Anda memilih nilai lain untuk enkripsi DRM, metode Enkripsi, pemirsa dapat memainkan aset dengan pemutar HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Bendera layanan video deskriptif: Grup keluaran HLS > Output (harus hanya audio) > Pengaturan keluaran> Bendera layanan video deskriptif

Pengaturan ini juga tersedia di grup keluaran CMAF: Grup keluaran CMAF > Output > Pengaturan wadah CMAF> Lanjutan> Bendera layanan video deskriptif

Untuk menemukan pengaturan ini, output HLS atau CMAF Anda harus hanya memiliki pengaturan audio. Dalam output HLS, Anda harus menghapus tab Video default.

Saat Anda memilih bendera layanan video Flag for Descriptive, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 5 dan yang lebih baru.

Untuk membuat compliant Apple HLS keluaran: Saat Anda mengatur bendera layanan video Deskriptif ke Bendera, Anda juga harus mengatur Jenis trek Audio ke Audio alternatif, pilih otomatis, default atau Audio alternatif, pilih otomatis, bukan default.

Format durasi manifes: Grup keluaran HLS > Pengaturan grup Apple HLS > Lanjutan > Format durasi manifes

Saat Anda menyetel format durasi manifes ke Integer, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Saat Anda menyetel format durasi manifes ke Floating point, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 3 dan yang lebih baru.

Kontrol segmen: Grup keluaran HLS > Pengaturan grup Apple HLS > Kontrol segmen

Saat Anda mengatur kontrol segmen ke File tunggal, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 4 dan yang lebih baru.

Saat Anda menyetel kontrol segmen ke file Tersegmentasi, pemirsa dapat memutar aset dengan pemutar HLS versi 2 dan yang lebih baru.

Pengaturan pengkodean yang disarankan untuk kualitas video

Saat Anda membuat pekerjaan AWS Elemental MediaConvert, pengaturan pengkodean yang Anda pilih memengaruhi kualitas video, ukuran file, dan kompatibilitas pemutar.

Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan Anda MediaConvert untuk memungkinkan secara otomatis memilih pengaturan pengkodean terbaik untuk kualitas video, dengan ukuran file output yang seimbang. Atau, Anda dapat menentukan pengaturan pengkodean secara manual agar sesuai dengan persyaratan keluaran atau pengiriman Anda.

Bagian ini memperkenalkan konsep dasar, menjelaskan pengaturan tipikal, dan memberikan panduan untuk memilih pengaturan yang dioptimalkan untuk kualitas video.

Topik

- [Referensi untuk struktur GOP dan jenis bingkai](#)
- [Pengaturan ukuran GOP yang direkomendasikan](#)
- [B-frame antara kerangka referensi pengaturan yang direkomendasikan](#)
- [Pengaturan irama GOP tertutup yang direkomendasikan](#)
- [Pengaturan yang direkomendasikan Sub-GOP dinamis](#)
- [Referensi GOP B-frame pengaturan yang direkomendasikan](#)
- [Pengaturan yang direkomendasikan Min I-Interval](#)
- [Pengaturan kuantisasi adaptif yang direkomendasikan](#)

Referensi untuk struktur GOP dan jenis bingkai

Saat Anda membuat pekerjaan, pengaturan grup gambar (GOP) yang Anda pilih untuk output memengaruhi kualitas video dan kompatibilitas pemutar. Bagian ini memperkenalkan konsep

GOP dasar, menjelaskan pengaturan GOP yang khas, dan memberikan panduan untuk memilih pengaturan yang dioptimalkan untuk kualitas video.

GOP adalah pengaturan khusus dari jenis bingkai video terkompresi. Jenis bingkai ini meliputi:

I-Frames

Bingkai intra-kode. Berisi semua informasi yang digunakan decoder decode frame. Biasanya, I-frame menggunakan jumlah bit terbanyak dalam aliran video.

IDR-Frames

Bingkai penyegaran dekoder sesaat. Mirip dengan I-frame, mereka berisi semua informasi yang digunakan decoder untuk memecahkan kode bingkai. Namun, frame tidak dapat mereferensikan frame apa pun yang datang sebelum bingkai IDR.

P-Frames

Bingkai yang diprediksi. Berisi perbedaan antara frame saat ini dan satu atau lebih frame sebelumnya. P-frame menawarkan kompresi yang jauh lebih baik daripada I-frame dan menggunakan lebih sedikit bit dalam aliran video.

B-Frames

Bingkai prediksi dua arah. Berisi perbedaan antara frame saat ini dan satu atau lebih frame sebelum atau sesudahnya. B-frame menawarkan kompresi tertinggi dan mengambil bit paling sedikit dalam aliran video.

GOP tipikal dimulai dengan bingkai IDR dan diikuti dengan pola berulang dari bingkai-B dan P. Misalnya: IDRBBPBBPBBPBB

Topik berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang pengaturan GOP individu dan merekomendasikan pengaturan yang dioptimalkan untuk kualitas video.

Pengaturan ukuran GOP yang direkomendasikan

Ukuran GOP adalah jumlah frame dalam GOP, dan mendefinisikan interval antara IDR-frame. Misalnya, jika GOP dimulai dengan bingkai IDR dan memiliki kombinasi 29 B dan P-frame, ukuran GOP adalah 30 frame.

Ukuran GOP tipikal adalah 1-2 detik dan sesuai dengan kecepatan bingkai video. Misalnya, jika frame rate output Anda adalah 30 frame per detik, ukuran GOP tipikal adalah 30 atau 60 frame.

Saat Anda mengatur codec video output ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), atur kontrol mode GOP ke. Auto Hal ini memungkinkan MediaConvert untuk memilih ukuran GOP yang optimal.

Note

Format video streaming, termasuk HLS, DASH, CMAF, dan MSS, memerlukan panjang fragmen atau segmen menjadi kelipatan dari ukuran GOP. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur panjang fragmen untuk output streaming](#). Saat Anda mengatur kontrol mode GOP ke Otomatis untuk format video ini, MediaConvert secara otomatis memilih ukuran GOP yang kompatibel dan dioptimalkan yang relatif terhadap panjang fragmen atau segmen.

B-frame antara kerangka referensi pengaturan yang direkomendasikan

Mendefinisikan jumlah maksimum B-frame yang MediaConvert dapat digunakan antara frame referensi.

Nilai tipikal adalah 1 atau 2 jika referensi GOP B-Frames diatur ke **Disabled**, dan 3-5 jika referensi GOP B-frame diatur ke. **Enabled**

Saat Anda menyetel codec video keluaran ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), kosongkan bingkai-B di antara bingkai referensi. Hal ini memungkinkan MediaConvert untuk memilih jumlah optimal B-frame antara frame referensi.

Pengaturan irama GOP tertutup yang direkomendasikan

Irama GOP tertutup mendefinisikan jumlah bingkai P atau B GOPs yang dapat dirujuk. GOP bisa terbuka atau tertutup. Terbuka GOPs dapat memiliki bingkai yang mereferensikan bingkai dari GOP yang berbeda, sementara tertutup GOPs memiliki bingkai yang hanya mengacu pada GOP itu sendiri.

Saat Anda menyetel codec video keluaran Anda ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), biarkan irama GOP Tertutup kosong MediaConvert untuk memungkinkan memilih irama GOP tertutup yang optimal.

Pengaturan yang direkomendasikan Sub-GOP dinamis

Sub-GOP dinamis dapat meningkatkan kualitas video subjektif dari konten gerak tinggi. Hal ini dilakukan dengan memungkinkan jumlah B-frame bervariasi.

Saat Anda mengatur codec video keluaran ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), atur Dynamic Sub-GOP ke. Adaptive Hal ini memungkinkan MediaConvert untuk menentukan sub-GOP yang optimal.

Referensi GOP B-frame pengaturan yang direkomendasikan

Saat Anda mengatur codec video keluaran Anda ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), setel B-frame referensi GOP **Enabled** agar bingkai-B dapat direferensikan oleh jenis bingkai lainnya. Ini meningkatkan kualitas video output Anda relatif terhadap bitrate-nya.

Pengaturan yang direkomendasikan Min I-Interval

Min I-Interval memberlakukan jumlah minimum frame antara IDR-frame. Ini termasuk bingkai yang dibuat pada awal GOP atau dengan deteksi perubahan adegan. Gunakan Min I-Interval untuk meningkatkan kompresi video dengan memvariasikan ukuran GOP ketika dua bingkai IDR akan dibuat berdekatan satu sama lain.

Saat Anda menyetel codec video keluaran ke AVC (H.264) atau HEVC (H.265), biarkan Min I-Interval kosong. Ini memungkinkan MediaConvert untuk memilih interval I minimum yang optimal.

Pengaturan kuantisasi adaptif yang direkomendasikan

Kuantisasi adaptif memilih kekuatan yang diterapkan pada mode kuantisasi berbeda yang MediaConvert menggunakan, termasuk kuantisasi flicker, spasial, dan temporal. MediaConvert menggunakan kuantisasi adaptif untuk menetapkan bit sesuai dengan kompleksitas video Anda.

Saat Anda menyetel codec video keluaran Anda ke AVC (H.264),, atau HEVC (H.265)XAVC, atur kuantisasi Adaptif **Auto** MediaConvert untuk memungkinkan memilih kuantisasi adaptif yang optimal.

Menggunakan variabel dalam pengaturan pekerjaan Anda

Anda dapat menggunakan variabel, juga disebut pengenalan format, dalam pengaturan pekerjaan Anda. Pengenalan format adalah nilai yang dapat Anda masukkan ke dalam pengaturan pekerjaan Anda yang menyelesaikan secara berbeda dalam output Anda tergantung pada karakteristik file input atau pekerjaan. Mereka sangat berguna dalam preset keluaran, templat pekerjaan, dan pekerjaan yang ingin Anda duplikat dan gunakan kembali.

Misalnya, Anda mungkin menggunakan pengenalan format tanggal `$d$` untuk pengaturan Tujuan Anda. Jika Anda ingin output Anda diatur berdasarkan tanggal dan waktu pekerjaan dimulai, untuk Tujuan Anda mungkin masuk `s3://amzn-s3-demo-bucket1/$d$`. Untuk pekerjaan yang dimulai 4 Juni 2020, layanan akan membuat output Anda masuk `s3://amzn-s3-demo-bucket1/20200604/`.

Untuk daftar pengenalan format yang tersedia dan contoh cara menggunakannya, lihat [the section called “Daftar variabel pengaturan dengan contoh”](#).

Untuk informasi tentang pengenalan format yang berfungsi berbeda dalam output streaming, lihat. [the section called “Menggunakan variabel pengaturan dengan output streaming”](#)

Topik

- [Daftar variabel pengaturan dengan contoh](#)
- [Menggunakan variabel pengaturan dengan output streaming](#)
- [Menentukan jumlah minimum digit](#)

Daftar variabel pengaturan dengan contoh

Tabel berikut memberikan informasi tentang masing-masing pengenalan format yang dapat Anda gunakan dalam AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda. Untuk informasi tentang pengenalan format yang berfungsi berbeda dalam output streaming, lihat. [the section called “Menggunakan variabel pengaturan dengan output streaming”](#)

Pengenalan format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Tanggal dan waktu	\$dt\$	Tujuan Pengubah nama Pengubah segmen	Tanggal dan waktu UTC dari waktu mulai pekerjaan. Format: YYYYMMDDT HHMMSS Contoh: Untuk pekerjaan yang dimulai pukul 15:05:28 pada tanggal 4 Juni 2020, \$dt\$ memutuskan untuk

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh melakukannya. 20200604T150528
Tanggal	\$d\$	Tujuan Pengubah nama Pengubah segmen	Tanggal UTC dari waktu mulai pekerjaan . Format: YYYYMMDD Contoh: Untuk pekerjaan yang dimulai pada 4 Juni 2020, \$d\$ memutuskan untuk. 20200604
Waktu	\$t\$	Tujuan Pengubah nama Pengubah segmen	Waktu mulai UTC pekerjaan. Format: HHMMSS Contoh: Untuk pekerjaan yang dimulai pukul 15:05:28, \$t\$ selesaikan. 150528

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Bitrate video	<code>\$rv\$</code>	Pengubah nama Pengubah segmen	Bitrate video dari output, dalam kilobit. Untuk output QVBR, layanan ini menggunakan bitrate video max, dalam kilobit. Contoh: Jika Anda mengatur pengaturan Encoding, Video, Bitrate (bits/s) ke 50000000, diselesaikan menjadi. <code>\$rv\$ 50000</code>
Bitrate audio	<code>\$ra\$</code>	Pengubah nama Pengubah segmen	Total semua bitrate audio dalam output, dalam kilobit. Contoh: Jika Anda memiliki output dengan satu tab audio dan Anda mengatur pengaturan Pengkodean, Audio 1, Bitrate (kbit/s) ke 256000, diselesaikan menjadi. <code>\$ra\$ 256000</code>

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Bitrate kontainer	\$rc\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Gabungan bitrate audio dan video untuk output, dalam kilobit. Contoh: Anda memiliki output dengan tab Pengaturan video dan tab pengaturan Audio 1. Jika Anda mengatur pengaturan Encoding, Video, Bitrate (bits/s) ke 5000000 dan Anda mengatur pengaturan Encoding, Audio, Bitrate (bits/s) ke (96 kilobit), selesaikan ke96000. \$rc\$ 5096
Lebar bingkai video	\$w\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Lebar bingkai, atau resolusi horizontal, dalam piksel. Contoh: Jika Anda mengatur pengaturan Pengkodean, Video, Resolusi (w x h) ke 1280 x720, \$w\$ diselesaikan menjadi. 1280

Pengenalan format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Tinggi bingkai video	\$h\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Tinggi bingkai, atau resolusi vertikal, dalam piksel. Contoh: Jika Anda mengatur pengaturan Pengkodean, Video, Resolusi (w x h) ke 1280 x720 , \$h\$ diselesaikan menjadi. 720
Framerate	\$f\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Framerate, dalam bingkai per detik, terpotong ke bilangan bulat terdekat. Contoh: Jika framerate Anda 59.940 , \$f\$ diselesaikan. 59

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Masukan nama file	\$fn\$	Tujuan Pengubah nama Pengubah segmen	Nama file input, tanpa ekstensi file. Untuk pekerjaan yang memiliki banyak input, ini adalah file pertama yang ditentukan dalam pekerjaan. Contoh: Jika Input 1 untuk pekerjaan Anda adalah s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video.mov , \$fn\$ selesaikan untuk my-video

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
Ekstensi file wadah keluaran	\$ex\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Bervariasi tergantung pada kelompok output. Untuk output grup File, ini adalah ekstensi dari file kontainer output. Untuk grup keluaran lainnya, ini adalah perpanjangan dari manifes. Contoh untuk grup file: Jika Anda memilih MPEG2-TS untuk pengaturan Output, Container, \$ex\$ menyelesaikan ke. m2ts Contoh untuk grup HLS: Jika grup keluaran Anda adalah HLS, \$ex\$ selesaikan ke. m3u8

Pengenal format	Nilai untuk dimasukkan ke dalam pengaturan pekerjaan	Pengaturan pekerjaan yang kompatibel	Deskripsi dan contoh
\$	\$\$	Pengubah nama Pengubah segmen	Melarikan diri. \$ Contoh: Misalkan Anda memberikan nilai-nilai berikut: • Nama berkas masukan: file1.mp4 • Tujuan: s3://amzn-s3-demo-bucket/ • Pengubah nama: my-video\$\$hi-res- Nama dan jalur file keluaran Anda diselesaikan. s3://amzn-s3-demo-bucket/my-video\$hi-res-file1.mp4

Menggunakan variabel pengaturan dengan output streaming

Variabel dalam pengaturan pekerjaan Anda, juga disebut pengenal format, berfungsi berbeda untuk output di grup keluaran Apple HLS dan DASH ISO. Berikut perbedaannya:

Untuk Output Apple HLS

Saat Anda menggunakan pengenalan format tanggal dan waktu (`$dt$ $t$ $, $d$`) dalam setelan pengubah Segmen, pengenalan format ini menyelesaikan waktu penyelesaian setiap segmen, bukan waktu mulai pekerjaan.

Note

Untuk pekerjaan yang menggunakan transcoding yang dipercepat, segmen mungkin selesai pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahwa pengenalan format tanggal dan waktu tidak selalu menyelesaikan nilai unik.

Untuk Output ISO DASH

Anda dapat menggunakan dua pengenalan format tambahan dalam pengaturan pengubah Nama. Ini mempengaruhi manifest DASH selain nama file output. Berikut adalah pengenalan:

`$Nomor$`

Dalam nama file output Anda, `$Number$` selesaikan ke serangkaian angka yang bertambah dari 1. Ini menggantikan penomoran segmen sembilan digit default dalam nama file segmen. Misalnya:

- Jika Anda menentukan **video_**`$Number$` untuk pengubah Nama, layanan akan membuat file segmen bernama `video_1.mp4`, `video_2.mp4`, dan seterusnya.
- Jika Anda menetapkan hanya **video_** untuk pengubah Nama, layanan akan membuat file segmen bernama `video_000000001.mp4`, `video_000000002.mp4`, dan seterusnya.

Dalam manifest DASH Anda, AWS Elemental MediaConvert termasuk `duration` dan `startNumber` di dalam `SegmentTemplate` elemen, seperti ini:

```
<SegmentTemplate timescale="90000" media="main_video_ $Number$.mp4"
initialization="main_video_ $Number$init.mp4" duration="3375000"/>
```

Note

Jika Anda menggunakan pengenalan `$Number$` format dalam output, Anda juga harus menggunakannya di setiap output lain dari grup output.

\$Bandwidth\$

Dalam nama file output Anda, `$Bandwidth$` menyelesaikan ke nilai Video, Bitrate ditambah nilai Audio, Bitrate dalam output. Terlepas dari apakah Anda menyertakan pengenalan format ini, layanan menggunakan penomoran segmen sembilan digit dalam nama file segmen.

Misalnya, Anda menentukan nilai-nilai ini:

- Video, Bitrate (bits/s): **50000000**
- Audio, Bitrate (kbits/s): **96.0** (96.000 bits/s)
- Pengubah nama: **video_**`$Bandwidth$`

Nilai untuk `$Bandwidth$` diselesaikan menjadi 50.096.000. Layanan ini membuat file segmen bernama `video_50096000_000000001.mp4` `video_50096000_000000002.mp4`, dan sebagainya.

Dalam manifes, AWS Elemental MediaConvert termasuk `duration` dan `startNumber` di dalam `SegmentTemplate` elemen, seperti ini: `<SegmentTemplate timescale="90000" media="main_video_``$Bandwidth$``.mp4" initialization="main_video_``$Bandwidth$``init.mp4" duration="3375000"/>`.

\$ Waktu\$

Dalam nama file keluaran Anda, `$Time$` selesaikan durasi, dalam milidetik, segmen. Saat Anda menyertakan pengenalan format ini, layanan tidak menggunakan penomoran segmen sembilan digit default dalam nama file segmen.

Misalnya, jika Anda menentukan **video180_**`$Time$` pengubah Nama, layanan akan membuat file segmen bernama `video180_345600.mp4` `video180_331680.mp4`, dan seterusnya. Dalam contoh ini, durasi segmen adalah 345.600 ms dan 331.680 ms.

Dalam manifes, AWS Elemental MediaConvert termasuk `SegmentTimeline` di dalam `SegmentTemplate` elemen, seperti ini:

```
<Representation id="5" width="320" height="180" bandwidth="200000"
  codecs="avc1.4d400c">
  <SegmentTemplate media="video180_
```

`$Time$``.mp4"
 initialization="videovideo180_init.mp4">
 <SegmentTimeline>
 <S t="0" d="345600" r="2"/>
 <S t="1036800" d="316800"/>
 </SegmentTimeline>`

```
</SegmentTemplate>  
</Representation>
```

Note

Jika Anda menggunakan pengenalan \$Time\$ format dalam output, Anda juga harus menggunakannya di setiap output lain dari grup output.

Menentukan jumlah minimum digit

Untuk pengenalan format yang mengembalikan angka, Anda dapat menentukan jumlah minimum digit yang akan diselesaikan oleh pengenalan format. Ketika Anda melakukannya, layanan menambahkan padding nol sebelum nilai apa pun yang akan mengembalikan lebih sedikit digit.

Gunakan sintaks berikut untuk menentukan jumlah digit: **%0[number of digits]** Masukkan nilai ini tepat sebelum final \$ pengenalan format.

Misalnya, misalkan tinggi bingkai video Anda adalah 720 dan Anda ingin menentukan minimal empat digit, sehingga muncul dalam nama file Anda sebagai0720. Untuk melakukan itu, gunakan pengenalan format berikut:**\$h%04\$**.

Note

Nilai yang terlalu besar untuk dinyatakan dalam jumlah digit yang Anda tentukan selesaikan dengan lebih banyak digit.

Bekerja dengan preset output

Output preset mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengkonfigurasi pekerjaan dengan menyediakan pengaturan output pra-konfigurasi. Anda juga dapat menggunakan preset sebagai referensi untuk pengaturan yang disarankan.

Bab ini memberikan step-by-step petunjuk tentang cara bekerja dengan MediaConvert preset. Selain menerapkan preset ke pekerjaan atau templat, Anda juga dapat membuat, memodifikasi, menghapus, dan membuat daftar preset.

Preset berlaku untuk satu output dari pekerjaan transcoding. Jika Anda ingin menerapkan pengaturan untuk seluruh pekerjaan, lihat [Bekerja dengan templat pekerjaan](#).

Anda dapat menggunakan preset sistem dengan pengaturan yang sudah dikonfigurasi untuk Anda, atau Anda dapat membuat preset khusus dengan pengaturan Anda sendiri. Anda dapat membuat preset kustom dari awal, dimulai dengan hanya pengaturan default, atau Anda dapat menduplikasi preset sistem, menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja Anda, dan kemudian menyimpannya sebagai preset kustom.

Topik

- [Menentukan preset](#)
- [Membuat preset](#)
- [Membuat preset, berdasarkan preset sistem](#)
- [Memodifikasi preset](#)
- [Daftar preset](#)
- [Menghapus preset kustom](#)

Menentukan preset

Saat Anda menentukan output MediaConvert pekerjaan Anda, Anda dapat menggunakan preset keluaran alih-alih memilih setiap pengaturan output secara terpisah.

Untuk menentukan preset untuk output menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buat pekerjaan dengan cara biasa, seperti yang dijelaskan dalam [Membuat pekerjaan](#).
2. Buat grup keluaran seperti yang dijelaskan dalam [Langkah 3: Buat grup output](#).

Tip

Banyak pekerjaan memiliki satu output untuk setiap jenis perangkat yang akan memutar video yang dibuat oleh pekerjaan.

3. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih output. Output tercantum di bagian Grup keluaran, di bawah grup output mereka.
4. Di panel Pengaturan output, pilih preset keluaran dari Preset daftar dropdown. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan individual, pilih tautan Info di sebelah setiap pengaturan.

Note

Daftar dropdown Preset hanya menampilkan preset yang bekerja dengan jenis grup keluaran tempat output berada.

5. Untuk pengubah Nama, ketik satu set karakter yang akan membedakan file yang dibuat dari output ini. Misalnya, Anda mungkin menggunakan **-DASH-10-res** untuk output dalam grup keluaran DASH Anda yang memiliki resolusi terendah.
6. Ulangi langkah-langkah ini untuk setiap output dalam pekerjaan Anda yang ingin Anda tentukan dengan preset.
7. Selesai membuat pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam [Membuat pekerjaan](#).

Membuat preset

Output preset menentukan pengaturan yang berlaku untuk output tunggal dari pekerjaan transcoding. Preset sistem memiliki pengaturan output yang ditentukan untuk Anda; preset kustom memiliki pengaturan yang ditentukan oleh Anda atau oleh pengguna lain dari akun Anda AWS .

Anda dapat membuat preset kustom dengan menentukan pengaturan secara individual, seperti yang dijelaskan dalam topik ini. Atau Anda dapat membuat preset kustom dengan menduplikasi dan memodifikasi preset yang ada, seperti yang dijelaskan dalam. [Membuat preset, berdasarkan preset sistem](#)

Untuk membuat preset keluaran kustom

1. Buka halaman [Output preset](#) di MediaConvert konsol.

2. Di panel Output presets, pilih tombol Create preset.
3. Di panel Pengaturan preset, tentukan minimal nama preset baru. Secara opsional, berikan deskripsi dan kategori.

Nilai-nilai ini membantu Anda menemukan preset kustom nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Daftar preset](#).

4. Di panel Pengaturan preset, pilih wadah untuk output.

Tip

Penting untuk menentukan wadah yang sesuai dengan jenis keluaran yang ingin Anda buat dengan preset. Saat Anda memilih sistem atau preset kustom sebagai bagian dari pembuatan pekerjaan, konsol hanya menampilkan preset yang menentukan wadah yang valid untuk grup keluaran.

5. Pilih pengaturan output Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, pilih tautan Info yang terletak di sebelah pengaturan atau di samping judul untuk grup pengaturan.

6. Pilih tombol Create di bagian bawah halaman.

Membuat preset, berdasarkan preset sistem

MediaConvert tidak memungkinkan Anda untuk memodifikasi preset sistem. Jika Anda menginginkan preset yang seperti preset sistem tetapi sedikit dimodifikasi, Anda dapat menduplikasi preset sistem, menyesuaikan pengaturan, dan menyimpannya sebagai preset khusus.

Untuk membuat preset keluaran kustom berdasarkan preset sistem

1. Buka halaman [Output preset](#) di MediaConvert konsol.
2. Di panel Output presets, dari Presets daftar dropdown, pilih System presets.
3. Pilih nama preset sistem yang paling mirip dengan preset kustom yang ingin Anda buat.
4. Pada halaman Detail Preset, pilih Duplikat.
5. Pada halaman Buat preset, tentukan nama untuk preset baru. Secara opsional, ubah deskripsi dan kategori.

Nilai-nilai ini membantu Anda menemukan preset kustom nanti. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, lihat [Daftar preset](#).

- Ubah pengaturan output apa pun.

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, pilih tautan Info yang terletak di sebelah pengaturan atau di samping judul untuk grup pengaturan.

- Pilih tombol Create di bagian bawah halaman.

 Note

Tombol ini terlihat seperti tombol Buat untuk membuat pekerjaan, tetapi dalam konteks ini, memilihnya membuat preset khusus.

Memodifikasi preset

Anda dapat menyesuaikan pengaturan dan nilai bidang di preset kustom Anda. Anda tidak dapat mengubah preset sistem, tetapi Anda dapat menduplikasinya dan memodifikasi duplikat, seperti yang dijelaskan dalam [Membuat preset, berdasarkan preset sistem](#)

Setelah Anda memodifikasi preset, pekerjaan yang menggunakan preset akan berjalan dengan pengaturan baru, termasuk yang berikut ini:

- Pekerjaan yang secara langsung menentukan preset kustom.
- Pekerjaan yang Anda buat berdasarkan template yang menggunakan preset kustom.
- Pekerjaan yang Anda duplikat dari riwayat pekerjaan Anda yang menggunakan preset kustom. Pekerjaan asli menggunakan pengaturan dalam preset seperti pada saat itu; pekerjaan baru menggunakan pengaturan saat ini.

Untuk memodifikasi preset keluaran kustom

- Buka halaman [Output preset](#) di MediaConvert konsol.
- Pilih nama preset kustom yang ingin Anda ubah.
- Sesuaikan pengaturan.
- Pilih Simpan.

Daftar preset

Anda dapat mencantumkan preset sistem yang disertakan MediaConvert dan preset kustom yang telah Anda tambahkan di Wilayah. AWS Anda juga dapat melihat pengaturan untuk preset individu.

Untuk daftar preset keluaran

1. Buka halaman [Output preset](#) di MediaConvert konsol.
2. Di panel Output presets, dari daftar dropdown Presets, pilih Preset kustom atau Preset sistem.
3. Jika Anda melihat preset sistem, Anda dapat secara opsional memfilter daftar preset berdasarkan kategori. Lakukan dengan memilih dari daftar dropdown Kategori.
4. Untuk menampilkan pengaturan untuk preset individual, pilih nama preset dari daftar preset.

Menghapus preset kustom

Anda dapat menghapus preset kustom yang Anda tambahkan di AWS Wilayah. Anda tidak dapat menghapus preset sistem.

Untuk menghapus preset kustom

1. Buka halaman [Output preset](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih nama preset kustom yang ingin Anda hapus.
3. Pada halaman Detail preset, pilih Hapus preset.

Bekerja dengan templat pekerjaan

Job template mengurangi jumlah waktu yang diperlukan untuk mengonfigurasi pekerjaan dengan menyediakan pengaturan pekerjaan yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

Bab ini memberikan step-by-step petunjuk tentang cara bekerja dengan MediaConvert template. Selain membuat pekerjaan dari template, Anda dapat membuat, memodifikasi, membuat daftar, dan menghapus template.

Job template berlaku untuk seluruh pekerjaan transcoding; preset output berlaku untuk satu output dari pekerjaan transcoding. Untuk selengkapnya tentang preset keluaran, lihat [Bekerja dengan preset output](#).

Anda dapat menggunakan template pekerjaan sistem dengan pengaturan yang ditentukan untuk Anda, atau Anda dapat membuat template pekerjaan khusus dengan pengaturan Anda sendiri. Anda dapat membuat template pekerjaan khusus dari awal, dimulai dengan hanya pengaturan default. Atau Anda dapat menduplikasi template pekerjaan sistem, menyesuaikannya agar sesuai dengan alur kerja Anda, dan kemudian menyimpannya sebagai templat pekerjaan khusus.

Topik

- [Membuat pekerjaan dari template](#)
- [Membuat template](#)
- [Memodifikasi template](#)
- [Template daftar](#)
- [Menghapus template](#)

Membuat pekerjaan dari template

Job template berlaku untuk seluruh pekerjaan transcoding dan memberikan nilai untuk pengaturan yang tetap sama di beberapa pekerjaan. Anda menentukan pengaturan input dan peran layanan AWS Identity and Access Management (IAM) dalam pekerjaan itu sendiri. Nilai-nilai ini tidak disimpan dalam template karena mereka cenderung bervariasi dari pekerjaan ke pekerjaan.

Untuk membuat pekerjaan menggunakan template pekerjaan

1. Buka halaman [Job templates](#) di MediaConvert konsol.

2. Di panel Job templates, dari daftar dropdown Template, pilih Template pekerjaan kustom atau Templat pekerjaan sistem.

 Note

Template pekerjaan khusus hanya muncul di AWS Wilayah tempat mereka dibuat. Saat Anda memilih Template pekerjaan khusus, Anda hanya melihat templat pekerjaan yang dibuat di AWS Wilayah yang Anda pilih di awal prosedur ini.

3. Pilih nama template pekerjaan yang ingin Anda gunakan.
4. Pada halaman rincian template Job, pilih Create job.
5. Di bagian Input dari panel Job, pilih Tambah.
6. Tentukan pengaturan input video, audio, dan teks Anda.

 Note

Pastikan Anda menentukan pemilih audio dan teks Anda dengan cara yang sesuai dengan output yang ditentukan dalam templat pekerjaan.

7. Di bagian Pengaturan Job pada panel Job, pilih Pengaturan.
8. Di panel Pengaturan Job, di daftar tarik-turun peran IAM, pilih peran layanan yang Anda buat untuk memberikan izin MediaConvert untuk mengakses sumber daya Anda atas nama Anda. Untuk petunjuk tentang cara membuat peran ini, lihat [Menyiapkan izin Peran IAM](#).

Membuat template

Job template menentukan pengaturan yang berlaku untuk semua output dari pekerjaan transcoding. Templat pekerjaan sistem memiliki pengaturan yang ditentukan untuk Anda; templat pekerjaan khusus memiliki pengaturan yang ditentukan oleh Anda atau oleh pengguna lain dari AWS akun Anda.

Anda dapat membuat template pekerjaan dengan secara individual menentukan pengaturan untuk setiap output. Atau Anda dapat membuat preset kustom dengan menentukan preset untuk setiap pengaturan output, seperti yang dijelaskan dalam. [Menentukan preset](#)

Untuk membuat template pekerjaan khusus

1. Buka halaman [Job templates](#) di MediaConvert konsol.
2. Di panel Job templates, pilih tombol Create template.
3. Di panel Informasi umum, tentukan minimal nama templat pekerjaan baru. Secara opsional, berikan deskripsi dan kategori.

Nilai-nilai ini membantu Anda menemukan template kustom nanti. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Template daftar](#).

4. Di panel Templat Job, tambahkan input, grup keluaran, output, dan pengaturan seluruh pekerjaan.

Prosedur untuk ini sama seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#), kecuali bahwa Anda tidak menentukan lokasi dan nama file input Anda, dan Anda tidak menentukan peran IAM yang diasumsikan layanan sehingga dapat mengakses sumber daya Anda.

Note

Jika Anda mengatur output dengan merujuk ke preset keluaran, pastikan untuk menentukan pemilih audio dan teks input agar sesuai dengan audio keluaran dan teks apa pun yang ditentukan dalam preset. Misalnya, jika Anda menggunakan preset keluaran dengan tiga trek audio yang menggunakan pemilih audio 1, 2, dan 3, pastikan input yang Anda tentukan memiliki pemilih audio 1, 2, dan 3.

5. Pilih tombol Create di bagian bawah halaman.

Memodifikasi template

Anda dapat mengubah pengaturan dan nilai bidang di templat pekerjaan khusus Anda. Anda tidak dapat mengubah templat pekerjaan sistem, tetapi Anda dapat memodifikasi pengaturan dalam pekerjaan yang Anda mulai dari templat pekerjaan sistem, sebelum Anda membuat pekerjaan.

Untuk memodifikasi template pekerjaan kustom

1. Buka halaman [Job templates](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih nama template pekerjaan khusus yang ingin Anda modifikasi.

Secara default, halaman Job templates disaring untuk hanya menampilkan template kustom.

3. Pada halaman rincian template Job, pilih tombol Update.
4. Pada halaman Perbarui template pekerjaan, sesuaikan pengaturan dalam templat, dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan saat [menyiapkan pekerjaan](#).
5. Pilih tombol Perbarui di bagian bawah halaman Perbarui template pekerjaan.

Template daftar

Anda dapat mencantumkan templat pekerjaan sistem yang disertakan MediaConvert dan templat pekerjaan khusus yang telah Anda tambahkan di AWS Wilayah. Anda juga dapat melihat pengaturan untuk templat pekerjaan individual.

Untuk membuat daftar templat pekerjaan

1. Buka halaman [Job templates](#) di MediaConvert konsol.
2. Di panel Job templates, dari daftar dropdown Template, pilih Template pekerjaan kustom atau Templat pekerjaan sistem.
3. Jika Anda melihat templat pekerjaan sistem, Anda dapat secara opsional memfilter daftar templat pekerjaan berdasarkan kategori. Lakukan dengan memilih dari daftar dropdown Kategori.
4. Untuk menampilkan pengaturan untuk templat pekerjaan individual, pilih nama templat pekerjaan dari daftar templat pekerjaan.

Menghapus template

Anda dapat menghapus template pekerjaan khusus apa pun. Anda tidak dapat menghapus templat pekerjaan sistem.

Untuk menghapus template pekerjaan

1. Buka halaman [Job templates](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih nama template pekerjaan khusus yang ingin Anda modifikasi.

Secara default, halaman Job templates disaring untuk hanya menampilkan template kustom.

3. Pada halaman rincian template Job, pilih tombol Delete.

Bekerja dengan antrian di AWS Elemental MediaConvert

Antrian adalah seperangkat sumber daya yang memproses pekerjaan. Semua pekerjaan berjalan dalam antrian.

Untuk memulai pekerjaan, Anda mengirimkannya ke antrian. AWS Elemental MediaConvert memproses pekerjaan yang Anda kirimkan ke antrian secara paralel. Ketika semua sumber daya antrian Anda digunakan, pekerjaan tambahan tetap dalam SUBMITTED keadaan sampai sumber daya antrian Anda tersedia kembali. Gunakan antrian untuk mengelola sumber daya yang tersedia untuk akun Anda, untuk memproses beberapa pekerjaan secara bersamaan, dan untuk memprioritaskan beberapa pekerjaan bila diperlukan.

MediaConvert menawarkan dua jenis antrian berikut:

Antrian sesuai permintaan

Dengan antrian sesuai permintaan, Anda tidak perlu mengatur apa pun sebelumnya. Antrian default Anda adalah antrian sesuai permintaan. Anda membayar tarif yang tergantung pada fitur yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga MediaConvert](#).

Antrian yang dipesan

Dengan antrian yang dipesan, Anda membayar kapasitas transcoding dari seluruh antrian, terlepas dari berapa banyak atau seberapa sedikit Anda menggunakannya. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga MediaConvert](#).

Jika Anda tidak menentukan antrian saat membuat pekerjaan, MediaConvert kirimkan ke antrian sesuai permintaan default.

Untuk informasi tentang berapa banyak antrian yang dapat Anda buat dan berapa banyak pekerjaan yang dapat dijalankan antrian tersebut, lihat [Kuota layanan di Panduan Referensi Umum](#).AWS

Anda dapat mengatur pekerjaan Anda untuk berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya secara otomatis jika tetap dalam SUBMITTED keadaan terlalu lama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memindahkan pekerjaan ke antrian yang berbeda](#).

Waktu untuk menyelesaikan pekerjaan bervariasi secara signifikan sesuai dengan file input dan pengaturan pekerjaan Anda. Dengan demikian, MediaConvert tidak selalu menyelesaikan pekerjaan dalam urutan yang sama dengan yang Anda kirimkan.

Cara menentukan antrian untuk pekerjaan Anda

Anda menentukan antrian pekerjaan saat mengirimkan pekerjaan Anda. Tab berikut menunjukkan opsi yang berbeda untuk menentukan antrian untuk pekerjaan Anda.

Console

Untuk menentukan antrian untuk pekerjaan Anda menggunakan MediaConvert konsol, selesaikan langkah-langkah berikut:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Job management dari menu Job settings.
3. Di bawah Antrian, pilih antrian.

API, SDK, or the AWS CLI

Untuk menentukan antrian pekerjaan menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), tentukan properti. Queue Properti ini adalah anak langsung dari Jobs, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON. Setel Queue ke ARN antrian Anda.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON dengan antrian contoh yang ditentukan.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/example"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Topik berikut memberikan informasi tentang cara kerja antrian secara umum, dan tentang setiap jenis antrian secara khusus.

Topik

- [Bekerja dengan antrian sesuai permintaan](#)
- [Bekerja dengan antrian yang dipesan AWS Elemental MediaConvert](#)

- [Menetapkan prioritas pekerjaan](#)
- [Memindahkan pekerjaan ke antrian yang berbeda](#)

Bekerja dengan antrian sesuai permintaan

Akun Anda dimulai dengan satu antrian sesuai permintaan, yang merupakan antrian default saat Anda membuat pekerjaan. Dengan antrian sesuai permintaan, Anda membayar berdasarkan penggunaan. Untuk detail harganya, lihat [Harga AWS Elemental MediaConvert](#).

Bagian ini menjelaskan pemrosesan beberapa pekerjaan secara paralel, membuat antrian tambahan, melihat antrian, memperbarui antrian, menjeda atau mengaktifkan antrian, dan menghapus antrian.

Topik

- [Memproses beberapa pekerjaan secara paralel](#)
- [Membuat antrian](#)
- [Memperbarui antrian](#)
- [Melihat detail antrian sesuai permintaan](#)
- [Menghapus antrian](#)

Memproses beberapa pekerjaan secara paralel

Jumlah total pekerjaan yang dapat Anda proses secara bersamaan tergantung pada hal-hal berikut:

Kuota layanan untuk pekerjaan Bersamaan per akun

Akun Anda memiliki kuota layanan untuk jumlah maksimum pekerjaan yang MediaConvert dapat diproses pada satu waktu, di semua antrian sesuai permintaan Anda saat ini. Wilayah AWS Anda dapat meminta kenaikan kuota ini dengan menggunakan konsol [Service Quotas](#).

Kuota layanan untuk pekerjaan Bersamaan per antrian sesuai permintaan

Akun Anda memiliki kuota layanan untuk jumlah maksimum pekerjaan bersamaan yang tersedia untuk setiap antrian sesuai permintaan individu saat ini. Wilayah AWS Anda dapat meminta kenaikan kuota ini dengan menggunakan konsol [Service Quotas](#).

Konfigurasi antrian untuk pekerjaan Bersamaan

Setiap antrian sesuai permintaan Anda memiliki pengaturan untuk pekerjaan Bersamaan, yang merupakan jumlah maksimum pekerjaan yang dapat diproses pada satu waktu. Pengaturan

ini dibatasi oleh kedua kuota layanan di atas. Dengan antrean individual apa pun, Anda dapat mengatur pekerjaan Bersamaan hingga kuota layanan Anda untuk pekerjaan Bersamaan per antrian sesuai permintaan. Dengan beberapa antrian sesuai permintaan, jumlah total pekerjaan bersamaan yang digabungkan juga harus kurang dari atau sama dengan kuota layanan Anda untuk pekerjaan Bersamaan per akun.

Ketika antrian sesuai permintaan Anda berjalan pada jumlah pekerjaan bersamaan maksimum dan pekerjaan selesai, MediaConvert pilih pekerjaan berikutnya untuk diproses berdasarkan prioritas pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas pekerjaan](#).

Jika suatu pekerjaan tetap dalam SUBMITTED keadaan terlalu lama alih-alih pindah kePROGRESSING, maka antrian sesuai permintaan Anda kemungkinan sudah memproses jumlah maksimum pekerjaan bersamaan yang bisa dilakukan. Untuk mengatasi hal ini, pertama-tama [periksa berapa banyak pekerjaan yang tidak terisi yang Anda miliki](#). Jika Anda memiliki pekerjaan yang tidak terisi, Anda dapat [meningkatkan jumlah pekerjaan bersamaan untuk antrian Anda, atau Anda](#) dapat [membuat](#) antrean baru. [Jika Anda tidak memiliki pekerjaan yang tidak terisi, Anda dapat meminta peningkatan kuota dengan menggunakan konsol Service Quotas](#).

Jika Anda sesekali perlu memproses pekerjaan segera:

1. Gunakan prioritas pekerjaan. Kirimkan sebagian besar pekerjaan Anda dengan pengaturan prioritas rendah, dan kirimkan pekerjaan prioritas tinggi dengan prioritas lebih tinggi. Ketika Anda memilih opsi ini, Anda harus menunggu pekerjaan yang sudah diproses selesai sebelum pekerjaan prioritas yang lebih tinggi dimulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas pekerjaan](#).
2. Gunakan beberapa antrian. Kirim sebagian besar pekerjaan Anda ke antrian dengan jumlah pekerjaan bersamaan yang tinggi, dan kirimkan pekerjaan prioritas tinggi ke antrian yang berbeda dengan jumlah pekerjaan bersamaan yang rendah. Ketika Anda memilih opsi ini, Anda menyimpan beberapa sumber daya transcoding menganggur, tetapi tersedia, sampai Anda membutuhkannya.

Anda juga dapat mengatur pekerjaan Anda dengan beberapa antrian sesuai permintaan. Misalnya, Anda mungkin menjalankan pekerjaan untuk alur kerja yang berbeda dalam antrian terpisah. MediaConvert memproses pekerjaan ini di beberapa antrian secara paralel. Anda dapat menggunakan [Tag](#) untuk melacak pekerjaan dengan alur kerja yang berbeda juga.

Pengujian kinerja

Kami menyarankan Anda menguji alur kerja apa pun dengan persyaratan kinerja tertentu. Secara default, MediaConvert mengoptimalkan kinerja antrian Anda untuk jenis pekerjaan yang paling umum. [Jika alur kerja Anda terutama mencakup sejumlah besar pekerjaan yang selesai dengan cepat, atau jika Anda memiliki pertanyaan tentang kinerja antrian Anda, hubungi AWS dukungan.](#)

Membuat antrian

AWS Elemental MediaConvert menyediakan antrian sesuai permintaan default. Antrian default tersedia di semua Wilayah AWS. Antrian lain hanya muncul di Wilayah AWS tempat mereka dibuat. Untuk menambahkan sumber daya tambahan ke akun Anda, Anda dapat membuat antrian sesuai permintaan Anda sendiri.

Untuk mempelajari bagaimana antrian memengaruhi cara MediaConvert mengalokasikan pemrosesan sumber daya, lihat. [Memproses beberapa pekerjaan secara paralel](#) Tab berikut menunjukkan opsi berbeda untuk membuat antrian sesuai permintaan.

Console

Untuk membuat antrian sesuai permintaan dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pilih Buat antrian.
3. Masukkan Nama. Kemudian secara opsional masukkan Deskripsi dan Tag apa pun.
4. Secara opsional masukkan nilai untuk pekerjaan Bersamaan.
5. Pilih Buat antrian.

AWS CLI

`create-queue` Contoh berikut membuat antrian sesuai permintaan baru dengan 100 pekerjaan bersamaan.

```
aws mediaconvert create-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --name Queue1 \  
  --size 100
```

```
--description "Example queue description." \  
--concurrentJobs "100" \  
--tags "KeyName1=string1,KeyName2=string2"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat antrian sesuai permintaan menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Memperbarui antrian

Anda dapat memperbarui antrian yang ada untuk mengubah Nama, Pekerjaan Bersamaan, atau Status.

Gunakan Deskripsi untuk membantu menjaga detail tentang antrian Anda.

Gunakan pekerjaan Bersamaan untuk menentukan jumlah maksimum pekerjaan yang dapat diproses antrian Anda secara bersamaan.

Gunakan Status untuk mengelola apakah antrian Aktif atau Dijeda. Antrian baru default ke status Aktif dan tersedia untuk memproses pekerjaan dengan segera. Anda dapat secara opsional Menjeda antrian untuk berhenti memproses pekerjaan tambahan apa pun. Saat Anda menjeda pekerjaan, MediaConvert selesai memproses pekerjaan yang sudah berjalan. Jika Anda mengirimkan pekerjaan ke antrian yang dijeda, statusnya akan tetap ada SUBMITTED sampai Anda mengubah status antrian kembali ke Aktif atau membatalkan pekerjaan.

Tab berikut menunjukkan cara mengubah status antrian sesuai permintaan.

Console

Untuk memperbarui antrian sesuai permintaan dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Di bagian Antrian sesuai permintaan, pilih antrian.
3. Pilih Edit antrian.
4. Ubah Deskripsi, Pekerjaan Bersamaan, atau Status antrian Anda.
5. Pilih Simpan antrian.

AWS CLI

`update-queue` Contoh berikut menjeda antrian on-demand yang aktif.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status PAUSED
```

update-queue Contoh berikut mengaktifkan antrean on-demand yang dijeda.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--status ACTIVE
```

update-queue Contoh berikut mengubah jumlah pekerjaan Bersamaan untuk antrian sesuai permintaan.

```
aws mediaconvert update-queue \  
--name Queue1 \  
--concurrentJobs 250
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara mengubah status antrian sesuai permintaan menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Melihat detail antrian sesuai permintaan

Anda dapat membuat daftar antrian yang terkait dengan Anda Akun AWS dan mendapatkan detail tentang antrian tersebut.

Detail ini termasuk ARN, nama, status, deskripsi, informasi jumlah pekerjaan, dan banyak lagi. Tab berikut menunjukkan opsi yang berbeda untuk melihat detail antrian.

Console

[Untuk melihat detail tentang antrian sesuai permintaan menggunakan MediaConvert konsol, buka halaman Antrian](#). Pilih antrian untuk melihat ARN-nya.

AWS CLI

list-queues Contoh berikut mencantumkan semua antrian Anda.

```
aws mediaconvert list-queues
```

JSON berikut adalah contoh respon daftar-antrian.


```
{
  "Queues": [
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Example",
      "CreatedAt": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "LastUpdated": "2023-06-19T09:34:25-07:00",
      "Name": "Example",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 700,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "CUSTOM"
    },
    {
      "Arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
      "CreatedAt": "2018-05-16T09:13:08-07:00",
      "LastUpdated": "2021-05-14T15:39:23-07:00",
      "Name": "Default",
      "PricingPlan": "ON_DEMAND",
      "ProgressingJobsCount": 0,
      "Status": "ACTIVE",
      "SubmittedJobsCount": 0,
      "ConcurrentJobs": 200,
      "TotalConcurrentJobs": 1000,
      "unallocatedConcurrentJobs": 100,
      "Type": "SYSTEM"
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat daftar antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Menghapus antrian

Anda dapat menghapus antrian apa pun selain antrian default. Anda tidak dapat menghapus antrian yang berisi pekerjaan yang belum diproses. Tab berikut menunjukkan cara menghapus antrian sesuai permintaan.

Console

Untuk menghapus antrian sesuai permintaan dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pilih antrian.
3. Pilih Hapus antrian.

AWS CLI

`delete-queue` Contoh berikut menghapus antrian sesuai permintaan.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
--name Queue1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghapus antrian sesuai permintaan menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Bekerja dengan antrian yang dipesan AWS Elemental MediaConvert

Dengan antrian yang dipesan, Anda dapat membeli kapasitas transcoding untuk periode 12 bulan. Topik berikut memberikan informasi tentang bekerja dengan antrian yang dipesan, seperti membuat dan menghapus antrian, dan mengalokasikan sumber daya.

Antrian cadangan berbeda dari antrian sesuai permintaan dalam cara AWS Elemental MediaConvert mengalokasikan sumber daya transcoding untuk pekerjaan dan cara Anda membayar transcoding Anda.

Note

Ada beberapa fitur yang tidak dapat Anda gunakan dengan pekerjaan yang Anda kirim ke antrian yang dipesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Batasan](#).

Ketika Anda mengatur antrian cadangan Anda, Anda memilih berapa banyak pekerjaan yang dapat dijalankan sekaligus dengan menentukan jumlah slot transcode cadangan (RTS) dalam antrian. Misalnya, jika Anda mengirim lima pekerjaan ke antrian cadangan dengan dua RTS, MediaConvert

segera mulai memproses dua pekerjaan pertama yang Anda kirimkan, dan itu menahan tiga lainnya dalam antrian. Ketika salah satu pekerjaan yang diproses MediaConvert selesai, layanan mulai memproses pekerjaan berikutnya.

Setiap RTS memiliki sumber daya komputasi khusus sendiri. Oleh karena itu, ketika MediaConvert memproses pekerjaan yang Anda kirim ke antrian cadangan, dibutuhkan waktu yang sama untuk memproses apakah antrian memiliki satu RTS atau beberapa RTS.

Ketika pekerjaan dalam antrian yang dipesan selesai, MediaConvert pilih pekerjaan berikutnya untuk diproses berdasarkan prioritas pekerjaan. Anda menetapkan prioritas pekerjaan saat Anda membuatnya. Jika lebih dari satu pekerjaan memiliki prioritas tertinggi, MediaConvert mulailah pekerjaan yang Anda kirimkan terlebih dahulu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas pekerjaan](#).

Topik

- [Harga untuk antrian yang dipesan](#)
- [Mensimulasikan antrian yang dipesan](#)
- [Membuat antrian yang dipesan](#)
- [Mengedit antrian yang dipesan](#)
- [Membeli RTS tambahan](#)
- [Membeli RTS tambahan untuk antrian cadangan yang kedaluwarsa](#)
- [Daftar antrian yang dipesan](#)
- [Menghapus antrian yang dipesan](#)
- [Batasan pengaturan pekerjaan antrian cadangan](#)

Harga untuk antrian yang dipesan

Dengan antrian yang dipesan, Anda membayar kapasitas dalam antrian terlepas dari apakah Anda menggunakannya. Ketika Anda mengatur antrian yang dipesan, Anda membuat komitmen 12 bulan untuk rencana harga. Rencana harga menentukan jumlah tetap slot transcode cadangan (RTS). Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Harga MediaConvert](#).

Important

Setelah Anda membeli RTS Anda, Anda tidak dapat membatalkan komitmen 12 bulan Anda.

Anda dapat membeli kapasitas tambahan untuk antrian cadangan yang sudah memiliki RTS. Untuk membeli kapasitas tambahan, Anda memperluas komitmen Anda yang ada dengan komitmen 12 bulan baru untuk sejumlah besar RTS. Komitmen baru dimulai ketika Anda membeli kapasitas tambahan. Anda tidak dapat mengurangi jumlah RTS dalam antrian cadangan Anda.

Ketika jangka waktu paket harga Anda kedaluwarsa, antrian cadangan Anda tetap ada. Anda masih dapat mengirim pekerjaan ke sana, tetapi AWS Elemental MediaConvert tidak menjalankannya.

Tentang Auto Renew

Anda dapat mengatur paket harga Anda untuk perpanjangan otomatis. Ketika jangka waktu paket harga Anda berakhir, AWS Elemental MediaConvert periksa status perpanjangan otomatis. Jika perpanjangan otomatis diaktifkan pada saat itu, Anda secara otomatis berkomitmen untuk jangka waktu 12 bulan lagi untuk jumlah RTS yang sama dengan harga yang sama. Anda dapat mengubah status perpanjangan otomatis kapan saja.

Anda dapat memilih perpanjangan otomatis saat mengatur antrian. Kapan saja setelah itu, Anda dapat mengubah status perpanjangan otomatis di halaman Edit untuk antrian. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat antrian yang dipesan](#) dan [Mengedit antrian yang dipesan](#).

Tentang penagihan saat pekerjaan melompat antrian

Saat Anda mengatur [antrian antrian antara antrian yang dipesan dan antrian sesuai permintaan](#), [MediaConvert menagih](#) Anda sesuai dengan antrian tempat ia menjalankan pekerjaan Anda. Artinya, jika pekerjaan berjalan dari antrian cadangan Anda, MediaConvert tidak menagih Anda untuk pekerjaan itu. Jika pekerjaan berjalan dari antrian sesuai permintaan Anda, MediaConvert menagih Anda untuk pekerjaan itu dengan tarif sesuai permintaan.

Mensimulasikan antrian yang dipesan

Anda dapat menjalankan pekerjaan dalam antrian cadangan simulasi untuk menguji kinerjanya. Ketika Anda melakukannya, MediaConvert jalankan pekerjaan Anda dari antrian sesuai permintaan dengan kinerja yang mirip dengan apa yang akan Anda lihat dengan satu RTS dalam antrian yang dipesan. Perhatikan berapa lama pekerjaan Anda untuk menyelesaikan dan gunakan waktu penyelesaian pekerjaan ini saat menghitung berapa banyak RTS yang Anda butuhkan.

Console

Untuk mensimulasikan kinerja antrian cadangan pekerjaan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Manajemen Job di menu sebelah kiri di bawah Pengaturan Job.
3. Setel Simulasikan antrian cadangan ke Diaktifkan.

API, SDK, or the AWS CLI

Untuk mensimulasikan kinerja antrian cadangan pekerjaan menggunakan API, SDK, atau Antarmuka Baris AWS Perintah (AWS CLI), setel ke. `SimulateReservedQueue` `ENABLED` Properti ini adalah anak langsung dari `Jobs`, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON. Nilai default-nya adalah `DISABLED`.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON dengan `SimulateReservedQueue` set ke. `ENABLED`

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "SimulateReservedQueue": "ENABLED"
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Membuat antrian yang dipesan

Jika Anda memutuskan untuk membeli kapasitas tambahan untuk antrian yang dipesan, Anda bisa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membeli RTS tambahan](#). Tab berikut menunjukkan opsi berbeda untuk membuat antrian cadangan.

Console

Untuk membuat antrian cadangan dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pilih Buat antrian yang dipesan.
3. Masukkan nama antrian Cadangan. Secara opsional masukkan Deskripsi.

4. Secara opsional, gunakan kalkulator Reserved transcode slots (RTS) untuk membantu menentukan berapa banyak RTS yang Anda butuhkan.
5. Di bagian Komitmen untuk membeli RTS untuk antrian cadangan, masukkan jumlah slot transcode cadangan (RTS) yang ingin Anda beli.
6. Tinjau dan setujui komitmen harga dan waktu. Setelah Anda berkomitmen pada paket harga Anda, Anda tidak dapat membatalkannya. Secara opsional, pilih Perpanjang otomatis setiap tahun.
7. Pilih Buat antrian yang dipesan. Kemudian tinjau detail antrian yang Anda pesan dan pilih Pembelian.

AWS CLI

create-queueContoh berikut membuat antrian cadangan dengan satu slot RTS dan komitmen 12 bulan.

```
aws mediaconvert create-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --pricing-plan RESERVED \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR, RenewalType=EXPIRE, ReservedSlots=1" \  
  --name ReservedQueue1 \  
  --description "Example reserved queue description." \  
  --tags "KeyName1=string1, KeyName2=string2"
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat antrian cadangan menggunakan AWS CLI, lihat [Referensi AWS CLI Perintah](#).

Mengedit antrian yang dipesan

Saat Anda mengedit antrian, Anda dapat mengubah yang berikut ini:

- Deskripsi, yang membantu Anda mengidentifikasinya di dasbor antrian.
- Status perpanjangan otomatis dari rencana harga antrian untuk slot transcode cadangan (RTS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Harga untuk antrian yang dipesan](#).
- Status antrian yang dijeda atau aktif. Menjeda antrian mencegah layanan memulai pekerjaan lagi hingga Anda mengaktifkan kembali antrian.

Tab berikut menunjukkan dua opsi untuk mengedit antrian cadangan.

Console

Untuk mengedit antrian cadangan dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Di bagian Antrian cadangan, pilih antrian cadangan yang ingin Anda edit.
3. Pada halaman antrian, pilih Edit antrian.
4. Pada halaman Edit antrian, buat perubahan yang Anda inginkan untuk antrian.
5. Pilih Simpan antrian.

AWS CLI

update-queueContoh berikut memperbarui deskripsi dan status antrian cadangan yang ada.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --description "Updated description." \  
  --status "PAUSED" \  
  --name ReservedQueue1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbarui antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Membeli RTS tambahan

Untuk meningkatkan jumlah pekerjaan yang dapat diproses antrian pesanan Anda sekaligus, Anda dapat membeli kapasitas tambahan untuk itu. Untuk membeli kapasitas tambahan, Anda memperpanjang komitmen Anda yang ada dengan komitmen 12 bulan baru untuk sejumlah besar slot transcode cadangan (RTS). Komitmen baru dimulai ketika Anda membeli kapasitas tambahan. Anda tidak dapat mengurangi jumlah RTS dalam antrian cadangan Anda. Anda tidak dapat membatalkan komitmen Anda atau kembali ke komitmen awal Anda setelah Anda meningkatkan kapasitas.

Tab berikut menunjukkan cara membeli kapasitas tambahan untuk antrian yang dipesan.

Console

Untuk membeli kapasitas tambahan untuk antrian yang dipesan dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Di bagian Antrian cadangan, pilih antrian cadangan yang ingin Anda beli untuk kapasitas tambahan.
3. Pilih Beli kapasitas tambahan.
4. Di bagian Komitmen untuk membeli RTS untuk antrian cadangan, masukkan jumlah slot transcode cadangan (RTS) yang ingin Anda beli. Nomor ini mencakup jumlah asli slot transcode yang dipesan dan kapasitas tambahan baru.
5. Tinjau dan setuju komitmen harga dan waktu. Setelah Anda berkomitmen pada paket harga Anda, Anda tidak dapat membatalkan atau mengembalikannya. Secara opsional, pilih Perpanjang otomatis setiap tahun.
6. Pilih Beli kapasitas tambahan. Kemudian tinjau detail antrian yang Anda pesan dan pilih Pembelian.

AWS CLI

update-queueContoh berikut menambahkan RTS tambahan ke antrian cadangan yang ada dan memulai komitmen 12 bulan baru.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR,RenewalType=EXPIRE,ReservedSlots=2" \  
  --name ReservedQueue1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbarui antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Membeli RTS tambahan untuk antrian cadangan yang kedaluwarsa

Setelah jangka waktu paket harga awal Anda untuk slot transcode cadangan (RTS) berakhir, antrian cadangan Anda tetap ada tanpa kapasitas untuk menjalankan pekerjaan transcoding. Anda dapat mengirim pekerjaan ke antrian, tetapi MediaConvert tidak memprosesnya. Untuk mulai memproses

pekerjaan melalui antrian lagi, Anda dapat mengatur rencana harga baru, yang membutuhkan komitmen 12 bulan baru.

Tab berikut menunjukkan dua opsi untuk membeli kapasitas transcoding untuk antrian cadangan yang kedaluwarsa.

Console

Untuk membeli kapasitas transcoding untuk antrean cadangan kedaluwarsa dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pilih antrian cadangan yang ingin Anda edit.
3. Pada halaman antrian, pilih Edit antrian.
4. Pada halaman Edit antrian, pilih Perbarui.
5. Di bagian Komitmen untuk membeli RTS untuk antrian cadangan, tentukan jumlah slot transcode cadangan (RTS) yang ingin Anda beli.
6. Tinjau dan setuju komitmen harga dan waktu. Setelah Anda berkomitmen pada paket harga Anda, Anda tidak dapat membatalkan atau mengembalikannya. Secara opsional pilih Perpanjangan otomatis setiap tahun.
7. Pilih Beli kapasitas tambahan. Kemudian tinjau detail antrian yang Anda pesan dan pilih Pembelian.
8. Pilih Simpan antrian.

AWS CLI

update-queueContoh berikut menambahkan satu RTS ke antrian cadangan kedaluwarsa yang sudah ada dan memulai komitmen 12 bulan baru.

```
aws mediaconvert update-queue \  
  --region region-name-1 \  
  --reservation-plan-  
settings "Commitment=ONE_YEAR,RenewalType=EXPIRE,ReservedSlots=1" \  
  --name ReservedQueue1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbarui antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Daftar antrian yang dipesan

Anda dapat membuat daftar AWS Elemental MediaConvert antrian yang terkait dengan Anda Akun AWS dan mendapatkan detail tentang antrian tersebut. Tab berikut menunjukkan dua opsi untuk daftar antrian Anda.

Console

Untuk membuat daftar antrian yang Anda pesan dengan menggunakan MediaConvert konsol, buka halaman [Antrian](#).

AWS CLI

`list-queues`Contoh berikut mencantumkan semua antrian Anda.

```
aws mediaconvert list-queues
```

Untuk informasi selengkapnya tentang bagaimana daftar antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Menghapus antrian yang dipesan

Anda dapat menghapus antrian apa pun selain antrian default. Anda tidak dapat menghapus antrian cadangan yang memiliki paket harga aktif atau yang berisi pekerjaan yang belum diproses. Tab berikut menunjukkan dua opsi untuk menghapus antrian cadangan.

Console

Untuk menghapus antrean cadangan dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Antrian](#) di konsol. MediaConvert
2. Pilih antrian cadangan yang ingin Anda edit.
3. Pada halaman antrian, pilih Hapus antrian.

AWS CLI

Berikut ini `delete-queue` menghapus antrian cadangan yang kedaluwarsa.

```
aws mediaconvert delete-queue \  
--region region-name-1 \  

```

```
--name ReservedQueue1
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbarui antrian menggunakan AWS CLI, lihat Referensi [AWS CLI Perintah](#).

Batasan pengaturan pekerjaan antrian cadangan

Fitur berikut hanya tersedia di pekerjaan yang Anda kirim ke antrian sesuai permintaan. Untuk pekerjaan yang Anda kirim ke antrian cadangan, Anda harus menonaktifkan fitur berikut:

- [Resolusi output 8k](#)
- [ABR otomatis](#)
- [AV1 pengkodean](#)
- [Dolby Vision pengkodean](#)
- [FrameFormer algoritma konversi frame rate](#)
- [Transcoding yang dipercepat](#)

Note

Antrian cadangan tidak dapat menjalankan pekerjaan yang dipercepat. Namun, Anda dapat mengirimkan pekerjaan ke antrian yang dipesan dengan Transcoding yang dipercepat ditetapkan sebagai Preferred. Ketika Anda melakukannya, jika pekerjaan melompat ke antrian sesuai permintaan, itu akan berjalan dengan akselerasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan transcoding yang dipercepat dengan pekerjaan yang melompat](#).

Menetapkan prioritas pekerjaan

Dalam antrian, AWS Elemental MediaConvert memproses pekerjaan secara paralel hingga semua sumber daya yang tersedia untuk antrian digunakan. Setelah pekerjaan selesai dan sumber daya tersedia lagi dalam antrian, MediaConvert pilih pekerjaan berikutnya untuk diproses berdasarkan prioritas pekerjaan.

Anda menentukan prioritas saat Anda membuat pekerjaan. MediaConvert memproses pekerjaan di setiap antrian sesuai dengan prioritas masing-masing pekerjaan, dimulai dengan angka tertinggi. Jika

lebih dari satu pekerjaan memiliki nilai prioritas tertinggi, MediaConvert pilih di antara mereka dengan memilih salah satu yang Anda kirimkan terlebih dahulu.

MediaConvert tidak menghentikan pekerjaan saat ini ketika Anda mengirimkan pekerjaan dengan prioritas yang lebih tinggi. Ketika pekerjaan berjalan selesai, MediaConvert mulai pekerjaan berikutnya berdasarkan prioritas relatifnya dalam antrian.

Setelah Anda membuat pekerjaan, Anda tidak dapat mengubah atau memperbarui prioritasnya. Namun, Anda dapat menentukan prioritas baru untuk pekerjaan yang melompat antrian. Untuk informasi tambahan, lihat [Menetapkan prioritas untuk pekerjaan yang melompat](#). Tab berikut menunjukkan opsi berbeda untuk menetapkan prioritas pekerjaan.

Console

Untuk menetapkan prioritas pekerjaan di MediaConvert konsol:

1. Pada halaman Create job, pilih Job management.
2. Untuk Prioritas, masukkan nomor dari -50 hingga 50. MediaConvertMemproses pekerjaan dengan nilai tertinggi untuk Prioritas terlebih dahulu. Jika Anda tidak menentukan nilai, MediaConvert tetapkan nilai default 0.

API, SDK, or the AWS CLI

Untuk menetapkan prioritas pekerjaan di API, SDK, atau file AWS CLI, tentukan `priority` properti. Properti ini adalah anak langsung dari `Jobs`, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON. Tetapkan nilai `Priority` ke bilangan bulat dalam kisaran dari -50 hingga 50, inklusif. Nilai default-nya adalah 0.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON dengan `Priority` set ke 10.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "Priority": 10
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Memindahkan pekerjaan ke antrian yang berbeda

Pekerjaan tetap dalam SUBMITTED keadaan, menunggu untuk diproses, hingga antrian yang Anda kirimkan memiliki sumber daya yang tersedia. Untuk mencegah waktu tunggu yang lama, Anda dapat mengonfigurasi pekerjaan Anda untuk secara otomatis pindah ke antrian lain setelah jangka waktu tertentu. Ini disebut queue hopping.

Kasus penggunaan yang paling umum untuk lompatan antrian adalah memindahkan pekerjaan dari antrian cadangan ke antrian sesuai permintaan selama lonjakan penggunaan. Misalnya, Anda mungkin secara otomatis memindahkan pekerjaan yang duduk dalam SUBMITTED keadaan selama lebih dari 10 menit.

Ingatlah definisi berikut dengan lompatan antrian.

Antrian pengiriman

Antrian yang awalnya Anda kirimkan pekerjaan adalah antrian pengirimannya.

Antrian tujuan

Antrian tempat pekerjaan Anda pindah saat antrian melompat adalah antrian tujuannya.

Tunggu waktu

Jumlah waktu pekerjaan Anda menunggu dalam antrian pengirimannya hingga dapat melompat ke antrian tujuannya.

Hop

Sebuah pekerjaan melompat ketika berpindah dari antrian pengiriman ke antrian tujuannya setelah waktu tunggu berlalu. Pekerjaan yang memindahkan antrian juga disebut sebagai pekerjaan melompat.

Note

Saat Anda mengatur lompatan antrian dari antrian yang dipesan ke antrian sesuai permintaan, MediaConvert menagih Anda sesuai dengan jenis antrian tempat pekerjaan Anda akhirnya berjalan. Jika pekerjaan Anda berjalan dalam antrian cadangan, MediaConvert tidak menagih Anda secara terpisah untuk pekerjaan itu karena biayanya sudah ditanggung oleh apa yang Anda bayar untuk antrian yang dipesan. Jika pekerjaan Anda berjalan dalam

antrian sesuai permintaan, MediaConvert menagih Anda untuk pekerjaan itu dengan tarif sesuai permintaan.

Topik

- [Menyiapkan antrian melompat](#)
- [Menetapkan prioritas untuk pekerjaan yang melompat](#)
- [Menggunakan transcoding yang dipercepat dengan pekerjaan yang melompat](#)
- [Melihat riwayat pekerjaan yang melompat](#)
- [Memahami antrian melompat dengan antrian yang dijeda](#)

Menyiapkan antrian melompat

Saat mengatur lompatan antrian, Anda menentukan antrian pengiriman, waktu tunggu, dan antrian tujuan. Biasanya, antrian pengiriman adalah antrian yang dipesan dan antrian tujuan adalah antrian sesuai permintaan. Tab berikut menunjukkan opsi yang berbeda untuk mengatur lompatan antrian.

Console

Untuk mengatur lompatan antrian di konsol: MediaConvert

1. Pada halaman Create job, pilih Job management.
2. Aktifkan lompatan antrian.
3. Masukkan jumlah waktu hingga pekerjaan Anda dapat melompat dengan Tunggu menit.
4. Untuk antrean Tujuan, pilih antrian yang ingin Anda lompat ke pekerjaan Anda jika tetap dalam antrian pengiriman di luar waktu tunggu.
5. Secara opsional, tentukan prioritas Job baru jika pekerjaan Anda melompat ke antrian tujuannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menetapkan prioritas untuk pekerjaan yang melompat](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Untuk mengatur lompatan antrian di API, SDK, atau file AWS CLI, konfigurasi pengaturan untuk antrean melompat ke bawah. HopDestinations Properti ini adalah anak langsung dariJobs, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang melompat ke antrian sesuai permintaan setelah 10 menit.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 0
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Menetapkan prioritas untuk pekerjaan yang melompat

Saat menyiapkan pekerjaan untuk lompatan antrian, Anda dapat menentukan prioritas pekerjaan dalam antrian baru. Jika Anda tidak menentukan prioritas baru, pekerjaan akan menyimpan nomor prioritas dari antrian pengirimannya.

Jika Anda menggunakan pedoman yang berbeda untuk memilih nilai di `priority` antara dua antrian, pastikan untuk menentukan nilai prioritas baru untuk pekerjaan dalam antrian tujuan.

Untuk informasi tentang menetapkan prioritas pekerjaan dalam antrean pengiriman, lihat.

[Menetapkan prioritas pekerjaan](#)

Tab berikut menyediakan opsi berbeda untuk menetapkan prioritas pekerjaan yang melompat.

Console

Untuk menetapkan prioritas pekerjaan yang melompat di MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Job management dari menu Job settings.
3. Aktifkan lompatan antrian.

4. Masukkan prioritas Job ketika pekerjaan Anda melompat ke antrian tujuan.
5. Masukkan kedua Tunggu menit dan antrian Tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memindahkan pekerjaan ke antrian yang berbeda](#).

API, SDK, or the AWS CLI

Anda dapat menyiapkan prioritas baru lowongan pekerjaan dengan menggunakan API, SDK, atau file. AWS CLI Untuk mengaturnya, konfigurasi `Priority` di bawah `HopDestinations`. Properti ini adalah anak langsung dari `Jobs`, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menetapkan prioritas pekerjaan yang melompat ke 25.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Menggunakan transcoding yang dipercepat dengan pekerjaan yang melompat

Untuk mengurangi waktu transcoding untuk pekerjaan tertentu, gunakan transcoding yang dipercepat. Dalam kebanyakan kasus, Anda mengirimkan pekerjaan yang dipercepat ke antrian sesuai permintaan, karena antrian yang dipesan tidak dapat menjalankan pekerjaan yang dipercepat. Namun, Anda dapat mengirimkan pekerjaan dengan Accelerated transcoding set Preferred to a reserved queue. Ketika Anda melakukannya, jika pekerjaan melompat ke antrian sesuai permintaan,

itu akan berjalan dengan akselerasi diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya tentang transcoding yang dipercepat, lihat [Transcoding yang dipercepat](#) di MediaConvert Panduan Pengguna.

Tab berikut menyediakan opsi berbeda untuk mengatur transcoding yang dipercepat.

Console

Untuk mengatur Akselerasi ke Preferred di MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih Job management dari menu Job settings.
3. Di bawah Akselerasi, pilih Diutamakan dengan menggunakan daftar dropdown.

API, SDK, or the AWS CLI

Untuk menentukan akselerasi yang diinginkan dengan menggunakan API, SDK, atau AWS CLI, konfigurasi Mode di bawah `AccelerationSettings`. Properti ini adalah anak langsung dari `Jobs`, yang berada di tingkat atas spesifikasi pekerjaan JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan antrian melompat ke antrian sesuai permintaan dengan transcoding yang dipercepat.

```
{
  "Settings": {
    "OutputGroups": [...],
    "Inputs": [...]
  },
  "AccelerationSettings": {
    "Mode": "PREFERRED"
  },
  "HopDestinations": [
    {
      "WaitMinutes": 10,
      "Queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/ondemandqueue",
      "Priority": 25
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Melihat riwayat pekerjaan yang melompat

Ketika pekerjaan melompat antrian, nilai untuk pengaturan queue dan priority tetap bagaimana Anda mengaturnya ketika Anda membuat pekerjaan. Anda dapat melihat nilai untuk tujuan pasca-hop pekerjaan dan prioritas antrian. Tab berikut menyediakan dua opsi untuk melihat riwayat pekerjaan dan prioritas antrian.

Console

Untuk melihat apakah pekerjaan Anda melampaui antrian dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pilih ID Job.
3. Temukan bagian Transisi antrian yang menunjukkan prioritas pekerjaan sebelum dan sesudah melompat. Bagian itu juga menampilkan Timestamp epoch saat pekerjaan melompat, antrian Sumber, dan antrean Tujuan.

AWS CLI

get-jobContoh berikut mengembalikan respons JSON dengan informasi tentang pekerjaan Anda.

```
aws mediaconvert get-job \  
--id 1234567890123-efg456
```

Berikut ini adalah kutipan yang ditampilkan QueueTransitions dalam respon JSON ketika Anda menjalankan perintah ini. Respons menunjukkan antrian pengiriman pekerjaan Anda dan antrian tujuan.

```
"QueueTransitions": [  
  {  
    "Timestamp": 1672662636,  
    "SourceQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/submissionqueue,  
    "DestinationQueue": arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/  
destinationqueue  
  }  
]
```

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan get - job perintah, lihat [Referensi AWS CLI Perintah](#).

Tag penagihan untuk pekerjaan yang dilewati

Jika Anda menggunakan tag penagihan pada pekerjaan Anda dan menetapkan sumber tag penagihan Anda ke Antrian, biaya untuk pekerjaan Anda selalu tercantum di bawah tag untuk antrian pengiriman. Untuk melacak berapa banyak Anda ditagih untuk pekerjaan yang melompat antrian, Anda dapat mengatur sumber tag penagihan ke Job. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan tag untuk mengurutkan AWS tagihan Anda, lihat [Menyiapkan AWS Elemental MediaConvert sumber daya untuk alokasi biaya melalui penandaan](#).

Note

Alokasi biaya berdasarkan antrian hanya berlaku untuk pekerjaan yang berjalan dalam antrian sesuai permintaan. Ketika antrian pengiriman Anda adalah antrian yang dipesan dan pekerjaan Anda melompat ke antrian sesuai permintaan, biaya untuk pekerjaan sesuai permintaan tersebut muncul dalam laporan alokasi biaya Anda. Jika Anda tidak menempatkan tag pada antrian yang dipesan, tagihan tersebut akan muncul di laporan yang tidak disortir.

Daftar pekerjaan hopped

Ketika Anda melihat pekerjaan Anda, MediaConvert menampilkan antrian yang Anda kirimkan pekerjaan Anda. Misalnya, jika Anda mengirimkan pekerjaan keQueue1, dan lolos keQueue2, pekerjaan itu akan muncul dalam daftar yang difilter. Queue1 Itu tidak muncul dalam daftar yang difilter untukQueue2.

Memahami antrian melompat dengan antrian yang dijeda

Menjeda antrian memengaruhi perilaku lompatan antrian pekerjaan. Jobs tidak melompat dari antrian saat dijeda, tetapi mereka melompat dengan bebas ke antrian yang dijeda. Bagian ini menjelaskan apa yang terjadi ketika Anda mengonfigurasi antrian melompat dari antrian yang dijeda atau ke antrian yang dijeda.

Melompat dari antrian yang dijeda

Pekerjaan tidak melompat dari antrian saat dijeda. Perilaku lompatan antrian tergantung pada berapa lama antrian dijeda. Pertimbangkan dua situasi ini:

Anda mengirimkan pekerjaan ke antrian, menjeda antrian lebih lama dari waktu tunggu antrian, lalu aktifkan kembali.

Dalam situasi ini, apakah lompatan pekerjaan tergantung pada di mana pekerjaan berada dalam antrian. Jika ada pekerjaan di depannya dalam antrian, pekerjaan melompat ke antrian tujuan. Jika tidak ada pekerjaan di depannya dalam antrian, MediaConvert proses tanpa melompat.

Misalnya, bayangkan Anda mengirimkan pekerjaan Queue1 dengan waktu tunggu 15 menit dan tujuanQueue2. Lima menit setelah Anda mengirimkan pekerjaan, Anda berhenti sejenakQueue1. Sepuluh menit kemudian, pekerjaan tetap adaQueue1. Setengah jam setelah itu, Anda mengaktifkanQueue1. Pada saat itu, tidak ada pekerjaan di depannyaQueue1, jadi pekerjaan berjalan dariQueue1.

Anda mengirimkan pekerjaan ke antrian. Anda menjeda antrian dan kemudian mengaktifkannya kembali sebelum waktu tunggu berlalu.

Dalam situasi ini, waktu antrian dijeda tidak memengaruhi lompatan antrian sama sekali.

Misalnya, bayangkan Anda mengirimkan pekerjaan Queue1 dengan waktu tunggu 15 menit dan tujuanQueue2. Lima menit setelah Anda mengirimkan pekerjaan, Anda berhenti sejenakQueue1. Satu menit kemudian, Anda mengaktifkan kembaliQueue1. Sembilan menit kemudian (15 menit setelah Anda mengirimkan pekerjaan), masih ada pekerjaan di depannya dalam antrian. Oleh karena itu, pekerjaan melompat keQueue2, seolah-olah Anda belum menghentikan antrian.

Melompat ke antrian yang dijeda

Jobs melompat bebas dari antrian aktif ke antrian yang dijeda. Misalnya, bayangkan Anda mengirimkan pekerjaan Queue1 dengan waktu tunggu 15 menit dan tujuanQueue2. Kemudian, lima menit setelah Anda mengirimkan pekerjaan, Anda berhenti sejenakQueue2. Sepuluh menit kemudian (15 menit setelah Anda mengirimkan pekerjaan), pekerjaan melompat ke Queue2 dan tetap di sana, menunggu sampai Anda mengaktifkan antrian.

MediaConvert fitur

Bab ini berisi informasi rinci untuk mengimplementasikan AWS Elemental MediaConvert fitur. Anda mengatur fitur-fitur ini saat Anda membuat pekerjaan.

Topik

- [Konversi warna dengan 3D LUTs](#)
- [Transcoding yang dipercepat](#)
- [Deskripsi audio](#)
- [ABR otomatis](#)
- [Konversi ruang warna](#)
- [Keaslian konten dengan manifes C2PA](#)
- [Dolby Atmos](#)
- [Membuat output Dolby Vision dengan AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Melindungi aset media Anda dengan enkripsi dan menggunakan DRM AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Bekerja dengan konversi frame rate](#)
- [Membuat output HDR](#)
- [Bekerja dengan penyisipan gambar \(overlay\)](#)
- [Menggunakan Kantar untuk watermarking audio](#)
- [Penyisipan gambar gerak \(overlay\)](#)
- [Bekerja dengan watermarking Nielsen](#)
- [Laporan metrik per bingkai di AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Menggunakan mode kontrol laju QVBR](#)
- [Termasuk penanda SCTE-35](#)
- [Memproses konten dari server TAMS](#)
- [Menyiapkan kode waktu](#)
- [Menghasilkan video hitam](#)
- [Menggunakan hamparan video](#)
- [Video padding dengan bingkai video hitam](#)

- [Menggunakan rotasi video di AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Perilaku penskalaan video dan rasio aspek](#)

Konversi warna dengan 3D LUTs

Saat Anda mengonversi video dari satu ruang warna ke ruang warna lainnya, AWS Elemental MediaConvert secara otomatis memetakan warna dari ruang warna input ke ruang warna keluaran Anda. Untuk secara opsional menentukan pemetaan warna kustom Anda sendiri, gunakan 3D LUTs (tabel pencarian 3D).

3D LUTs berisi informasi pemetaan warna untuk input atau set input tertentu. Anda menerima 3D LUTs sebagai file.cube dari color grader Anda sebagai bagian dari alur kerja produksi video Anda.

3D LUTs adalah alat untuk transformasi warna dalam alur kerja pemrosesan video. Mereka memungkinkan Anda untuk menerapkan penyesuaian warna yang tepat ke konten video Anda, memastikan tampilan warna yang konsisten di berbagai tampilan dan lingkungan tampilan. Beberapa alasan untuk menyertakan 3D LUTs dalam alur kerja Anda mungkin termasuk salah satu dari berikut ini:

- Terapkan penilaian warna sinematik atau tingkat siaran ke konten Anda
- Kontrol pemetaan warna saat Anda mengonversi antara ruang warna yang berbeda
- Pastikan warna yang konsisten di seluruh konten yang berbeda
- Ketidakseimbangan warna yang benar atau pergeseran eksposur dalam rekaman sumber
- Terapkan perawatan warna yang kreatif atau bergaya

Topik

- [Mengkonfigurasi pekerjaan dengan 3D LUTs](#)
- [Persyaratan pengaturan LUTs pekerjaan 3D](#)
- [Pemecahan Masalah](#)

Mengkonfigurasi pekerjaan dengan 3D LUTs

MediaConvert hanya menerapkan konversi ruang warna dengan 3D Anda LUTs ke set input dan output yang cocok dengan pengaturan yang Anda tentukan. Anda dapat menerapkan pemetaan warna khusus ke beberapa output Anda, dan menerapkan pemetaan warna default ke yang lain.

Misalnya, Anda mungkin menyertakan LUT 3D yang menentukan ruang warna input Rec. 601 dan ruang warna keluaran Rec. 709. Ketika pengaturan pekerjaan Anda memenuhi persyaratan yang tercantum di bagian sebelumnya, MediaConvert menerapkan pemetaan warna kustom Anda untuk semua input Rec. 601 yang menghasilkan output Rec. 709.

Tentukan LUT 3D terpisah untuk setiap kombinasi konversi ruang warna input dan output yang Anda butuhkan. Dalam satu pekerjaan, Anda dapat menyertakan hingga 8 pengaturan LUT 3D yang berbeda. MediaConvert menggunakan pemetaan warna default untuk input atau output dengan ruang warna yang tidak termasuk dalam LUT 3D atau pengaturan pekerjaan Anda.

MediaConvert konsol

Untuk menentukan LUT 3D dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Pada halaman Buat pekerjaan, berikan instruksi transkode dan pengaturan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
3. Nyalakan preprosesor korektor warna di bawah Pengaturan pengkodean output video Anda.
4. Tentukan ruang warna keluaran di bawah Konversi ruang warna.
5. Pilih Pemrosesan global di bawah Pengaturan Job.
6. Nyalakan 3D LUTs.
7. Di bawah Input ruang warna, masukkan ruang warna untuk input atau input yang ingin Anda terapkan LUT 3D ini.
8. (Opsional) Jika Anda memasukkan HDR10 atau P3D65 (HDR) untuk ruang warna Input, secara opsional masukkan nilai untuk Input mastering luminance. Gunakan untuk memilih input dengan pencahayaan tertentu. Masukkan nilai yang sama yang Anda masukkan untuk Pencahayaan maksimum, yang berada di bawah pemilih Video input, Koreksi video, pengaturan.

Jika Anda masuk 0 untuk Input mastering luminance, atau tetap kosong, LUT 3D Anda akan berlaku untuk semua input HDR10 atau P3D65 (HDR) Anda.

9. Di bawah Output ruang warna, masukkan ruang warna untuk output atau output yang ingin Anda terapkan LUT 3D ini.
10. (Opsional) Jika Anda memasukkan HDR10 atau P3D65 (HDR) untuk ruang warna Output, secara opsional masukkan nilai untuk Output mastering luminance. Gunakan untuk memilih output dengan pencahayaan tertentu. Masukkan nilai yang sama yang Anda masukkan untuk Pencahayaan maksimum, yang berada di bawah pengaturan Video output.

Jika Anda masuk 0 untuk Output mastering luminance, atau tetap kosong, LUT 3D Anda akan berlaku untuk semua output HDR10 atau P3D65 (HDR) Anda.

11 Di bawah input file LUT 3D, masukkan URL untuk file LUT 3D .cube Anda.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk menentukan LUT 3D menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan `ColorConversion3DLUTSettings` dalam pengaturan pekerjaan Anda JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan LUT 3D untuk alur kerja HDR 10 hingga P3D65 (HDR):

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [...],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {...},
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {
              "CodecSettings": {... },
              "VideoPreprocessors": {
                "ColorCorrector": {
                  "ColorSpaceConversion": "FORCE_P3D65_HDR",
                  "MaxLuminance": 3000
                }
              }
            },
            "AudioDescriptions": [...],
            "ContainerSettings": {...}
          }
        ]
      }
    ],
    "ColorConversion3DLUTSettings": [
      {
        "InputColorSpace": "HDR10",
        "InputMasteringLuminance": 0,
        "OutputColorSpace": "P3D65HDR",
```



```
"OutputMasteringLuminance": 3000,  
"FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/HDR10_to_P3D65HDR.cube"  
}  
]  
}  
}
```

Persyaratan pengaturan LUTs pekerjaan 3D

Ketika Anda menyertakan 3D LUTs sebagai bagian dari MediaConvert pekerjaan Anda, Anda juga harus menyertakan pengaturan berikut:

Masukan ruang warna

Tentukan input mana yang menggunakan LUT 3D ini, sesuai dengan ruang warna input.

Masukan mastering luminance

(Opsional) Sertakan pencahayaan mastering input hanya jika input Anda memiliki ruang warna HDR10 atau P3D65 (HDR). Jika tidak, tetap kosong. Gunakan untuk memilih antara input dengan luminansi penguasaan yang berbeda.

Ruang warna keluaran

Tentukan output mana yang menggunakan LUT 3D ini, sesuai dengan ruang warna output.

Output menguasai pencahayaan

(Opsional) Sertakan Output mastering luminance hanya jika output Anda memiliki ruang warna HDR10 atau P3D65 (HDR). Jika tidak, tetap kosong. Gunakan untuk memilih antara output dengan luminansi penguasaan yang berbeda.

.file cube

Tentukan URL Amazon S3, HTTP, atau HTTPS untuk file.cube Anda. MediaConvert menerima file.cube hingga ukuran 8MB.

Korektor warna

Tentukan ruang warna keluaran di Preprosesor korektor warna untuk output video Anda.

Pemecahan Masalah

Berikut ini adalah daftar masalah yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan file LUT 3D dan tips pemecahan masalah:

Kesalahan akses file

Pastikan file LUT 3D Anda dapat diakses MediaConvert dan periksa izin Anda.

Format kesalahan validasi

Verifikasi bahwa file LUT 3D Anda dalam format yang didukung.

Kesalahan ukuran file

Konfirmasikan file LUT 3D Anda berada di bawah batas 8MB.

Masalah penampilan warna

Periksa apakah Anda menentukan pengaturan ruang warna input dan output yang benar untuk konten Anda.

Transcoding yang dipercepat

AWS Elemental MediaConvert pekerjaan yang membuat konten premium mungkin memiliki persyaratan komputasi yang tinggi dan dapat memakan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Pekerjaan tersebut dapat mencakup konten Ultra High Definition (UHD) atau High Dynamic Range (HDR). Untuk mengurangi waktu transcoding yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan ini, Anda dapat menggunakan Accelerated transcoding. Pertimbangkan untuk menggunakan Transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan yang seharusnya memakan waktu 10 menit atau lebih lama untuk dijalankan.

Misalnya, pekerjaan yang menghasilkan aset berikut mungkin mendapat manfaat dari Transcoding yang dipercepat:

- Konten Definisi Ultra Tinggi
- Konten rentang dinamis tinggi di HEVC
- Video berdurasi panjang dan kompleks secara visual

Note

Transcoding yang dipercepat adalah fitur tingkat Profesional. Anda membayar lebih per menit output transkode untuk output yang menggunakan fitur tingkat Profesional. Untuk informasi selengkapnya tentang tingkatan MediaConvert harga, lihat [MediaConvertharga](#).

Topik

- [Mengkonfigurasi pekerjaan dengan Transcoding yang dipercepat](#)
- [Contoh pengaturan pekerjaan transcoding dipercepat JSON](#)
- [Persyaratan pengaturan pekerjaan transcoding yang dipercepat](#)

Mengkonfigurasi pekerjaan dengan Transcoding yang dipercepat

Anda mengatur Transcoding yang dipercepat untuk AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda dengan cara yang sama seperti Anda mengatur pekerjaan yang tidak dipercepat, kecuali Anda mengaktifkan akselerasi.

Note

Kami menyarankan Anda menggunakan antrian transcoding khusus untuk pekerjaan transcoding Accelerated Anda. Ini akan memberikan isolasi antara sumber daya yang Anda gunakan untuk pekerjaan yang dipercepat dan pekerjaan Anda yang lain.

Untuk mengatur pekerjaan transcoding Anda dengan Accelerated transcoding (konsol)

1. Siapkan pekerjaan transcoding Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).

Pastikan bahwa file input pekerjaan Anda dan pengaturan output sesuai dengan batasan dan persyaratan yang tercantum dalam [Persyaratan pengaturan pekerjaan transcoding yang dipercepat](#).

2. Ubah pengaturan kode waktu Anda dari nilai default Tertanam ke Mulai dari nol.
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Pengaturan.
 - b. Di panel konfigurasi Timecode, untuk Sumber, pilih Mulai di 0.
 - c. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Input, pilih input.
 - d. Di panel pemilih Video, untuk sumber Timecode, pilih Mulai dari 0.
3. Jika Anda belum memiliki antrian khusus untuk pekerjaan transcoding yang dipercepat, buat satu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat antrian](#).

4. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bagian Pengaturan Pekerjaan, pilih Pengaturan.
5. Untuk Akselerasi, pilih Diaktifkan atau Dipilih.

Dengan Enabled dan Preferred, jika file input dan pengaturan transcoding Anda kompatibel dengan transcoding yang dipercepat, MediaConvert jalankan pekerjaan dengan Accelerated transcoding.

Jika file input atau pengaturan transcoding Anda tidak kompatibel dengan transcoding yang dipercepat, MediaConvert menangani pekerjaan secara berbeda, tergantung pada nilai yang Anda tetapkan untuk Akselerasi:

- Diaktifkan - Layanan gagal dalam pekerjaan yang tidak kompatibel.
- Lebih disukai — Layanan menjalankan pekerjaan tanpa Transcoding yang dipercepat.

Menyetel Akselerasi ke Pilihan menimbulkan harga tingkat profesional hanya saat MediaConvert menjalankan pekerjaan dengan Transcoding yang dipercepat.

Untuk informasi selengkapnya tentang file dan pengaturan apa yang kompatibel dengan Transcoding yang dipercepat, lihat [Persyaratan pengaturan pekerjaan transcoding yang dipercepat](#).

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturan adalah AccelerationMode, di bawah [AccelerationSettings](#).

Contoh pengaturan pekerjaan transcoding dipercepat JSON

Contoh pekerjaan JSON berikut mengkonversi MP4 file ke MP4 file lain yang 720p dikodekan dengan H.265. Untuk menggunakan contoh ini, ganti pengaturan dengan nilai Anda. Minimal, Anda harus memberikan nilai untuk pengaturan berikut:

- **Role:** Ini adalah peran AWS Identity and Access Management (IAM) yang Anda atur untuk memberikan AWS Elemental MediaConvert izin untuk mengakses bucket Amazon S3 input dan output Anda dan untuk mengakses Amazon API Gateway atas nama Anda. Untuk informasi tentang mengatur peran ini, lihat [Menyiapkan izin IAM](#) di AWS Elemental MediaConvert Panduan Pengguna.

- **Destination:** Bucket Amazon S3 tempat Anda MediaConvert ingin menyimpan file output Anda. Pastikan untuk menyertakan garis miring terbalik, seperti pada contoh.
- **InputClippings:** Tentukan klip yang ingin Anda transkode dengan menentukan kumpulan nilai untuk dan. StartTimecode EndTimecode Atau, Anda dapat menghapus InputClippings seluruhnya untuk mentranskode seluruh aset.
- **FileInput:** Tentukan nama file dan lokasi untuk file input Anda. Masukan file Anda dapat berupa objek Amazon S3 atau URL HTTP.

Transcoding yang dipercepat didukung dengan pekerjaan yang hanya memiliki satu input; Anda tidak dapat melakukan jahitan input.

```
{
  "Role": "arn:aws:iam::123456789012:role/MediaConvert_Role",
  "AccelerationSettings" : {
    "Mode" : "ENABLED"
  },
  "UserMetadata": {
    "job" : "Acceleration"
  },
  "Settings": {
    "TimecodeConfig": {
      "Source": "ZEROBASED"
    },
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "Outputs": [
          {
            "ContainerSettings": {
              "Container": "MP4",
              "Mp4Settings": {
                "CslgAtom": "EXCLUDE",
                "FreeSpaceBox": "EXCLUDE",
                "MoovPlacement": "NORMAL"
              }
            },
            "VideoDescription": {
              "Width": 1280,
              "ScalingBehavior": "DEFAULT",
              "Height": 720,
              "VideoPreprocessors": {
```

```
"TimecodeBurnin": {
  "FontSize": 32,
  "Position": "TOP_CENTER"
},
"TimecodeInsertion": "DISABLED",
"AntiAlias": "ENABLED",
"Sharpness": 50,
"CodecSettings": {
  "Codec": "H_265",
  "H265Settings": {
    "InterlaceMode": "PROGRESSIVE",
    "ParNumerator": 1,
    "NumberReferenceFrames": 3,
    "FramerateDenominator": 1001,
    "GopClosedCadence": 1,
    "AlternateTransferFunctionSei": "DISABLED",
    "HrdBufferInitialFillPercentage": 90,
    "GopSize": 48,
    "Slices": 4,
    "GopBReference": "ENABLED",
    "HrdBufferSize": 20000000,
    "SlowPal": "DISABLED",
    "ParDenominator": 1,
    "SpatialAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "TemporalAdaptiveQuantization": "ENABLED",
    "FlickerAdaptiveQuantization": "DISABLED",
    "Bitrate": 10000000,
    "FramerateControl": "INITIALIZE_FROM_SOURCE",
    "RateControlMode": "CBR",
    "CodecProfile": "MAIN_MAIN",
    "Tiles": "ENABLED",
    "Telecine": "NONE",
    "FramerateNumerator": 24000,
    "MinIInterval": 0,
    "AdaptiveQuantization": "HIGH",
    "CodecLevel": "LEVEL_5",
    "SceneChangeDetect": "ENABLED",
    "QualityTuningLevel": "SINGLE_PASS_HQ",
    "FramerateConversionAlgorithm": "DUPLICATE_DROP",
    "UnregisteredSeiTimecode": "DISABLED",
    "GopSizeUnits": "FRAMES",
    "ParControl": "SPECIFIED",
    "NumberBFramesBetweenReferenceFrames": 3,
```

```

        "TemporalIds": "DISABLED",
        "SampleAdaptiveOffsetFilterMode": "ADAPTIVE"
    },
    "AfdSignaling": "NONE",
    "DropFrameTimecode": "ENABLED",
    "RespondToAfd": "NONE",
    "ColorMetadata": "INSERT"
},
"AudioDescriptions": [
    {
        "AudioTypeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "CodecSettings": {
            "Codec": "AAC",
            "AacSettings": {
                "AudioDescriptionBroadcasterMix": "NORMAL",
                "Bitrate": 160000,
                "RateControlMode": "CBR",
                "CodecProfile": "LC",
                "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                "RawFormat": "NONE",
                "SampleRate": 48000,
                "Specification": "MPEG4"
            }
        },
        "LanguageCodeControl": "FOLLOW_INPUT",
        "AudioType": 0
    }
],
"Extension": "mp4",
"NameModifier": "1280x720"
}
],
"OutputGroupSettings": {
    "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
    "FileGroupSettings": {
        "Destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket1/accelerated/"
    }
}
},
"AdAvailOffset": 0,
"Inputs": [
    {

```

```

    "InputClippings": [
      {
        "EndTimecode": "01:00:00:00",
        "StartTimecode": "00:00:00:00"
      }
    ],
    "AudioSelectors": {
      "Audio Selector 1": {
        "Offset": 0,
        "DefaultSelection": "DEFAULT",
        "ProgramSelection": 1
      }
    },
    "VideoSelector": {
      "ColorSpace": "FOLLOW"
    },
    "FilterEnable": "AUTO",
    "PsiControl": "USE_PSI",
    "FilterStrength": 0,
    "DeblockFilter": "DISABLED",
    "DenoiseFilter": "DISABLED",
    "TimecodeSource": "ZEROBASED",
    "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/SampleVideo_h264_StereoAudio.mp4"
  }
]
}
}

```

Persyaratan pengaturan pekerjaan transcoding yang dipercepat

Sebelum Anda mengaktifkan Accelerated transcoding, pastikan bahwa pekerjaan Anda sesuai dengan persyaratan dan batasan berikut.

Input video didukung dengan transcoding yang dipercepat

Tabel berikut menunjukkan codec input video dan wadah yang MediaConvert mendukung dengan Accelerated transcoding.

Kontainer	Video Codec Didukung dengan Container
HLS (segmen MPEG-2 TS)	AVC (H.264), HEVC (H.265)

Kontainer	Video Codec Didukung dengan Container
IMF	JPEG 2000 (J2K)
Matroska	AVC (H.264), MPEG-2, MPEG-4 bagian 2, VC-1
Aliran Transportasi MPEG	AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2, VC-1
MPEG-4	AVC Intra 50/100, AVC (H.264), HEVC (H.265), MPEG-2
MXF	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), DVCPro HD, JPEG 2000 (J2K), MPEG-2, Sony, Sony (hanya sebagai varian MPEG-2), VC-3 XDCam XDCam
QuickTime	Apple ProRes, AVC Intra 50/100, AVC (H.264), JPEG 2000 (J2K), MPEG-2

Note

Untuk input HLS, paket Anda harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam.

[Persyaratan input HLS](#)

Output video didukung dengan Transcoding yang dipercepat

Tabel berikut menunjukkan codec output video dan kontainer yang MediaConvert mendukung dengan Accelerated transcoding.

Kontainer	Codec Didukung dengan Container
CMAF	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
DASBOR	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
HLS	AVC (H.264), HEVC (H.265)

Kontainer	Codec Didukung dengan Container
MPEG-2 TS	AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 (.mp4)	AV1, AVC (H.264), HEVC (H.265)
MPEG-4 Flash (.f4v)	AVC (H.264)
MXF	AVC (H.264)
QuickTime	AVC (H.264)
Halus (ISMV)	AVC (H.264)
WebM	VP8, VP9
Mentah (tanpa wadah)	AVC (H.264), HEVC (H.265)

Note

Untuk output MPEG-2 TS, untuk menggunakan Transcoding yang dipercepat, Anda harus mengubah nilai default CBR untuk pengaturan aliran Transport> Mode Rate ke VBR.

Pembatasan keluaran:

- Output Anda harus memiliki komponen video. MediaConvert tidak mendukung Transcoding yang dipercepat dengan output audio saja.
- Gunakan hanya kombinasi kontainer dan codec yang didukung. Tabel sebelumnya menunjukkan codec dan kontainer keluaran video yang didukung.
- Gunakan codec audio keluaran apa pun selain Dolby Atmos. MediaConvert tidak mendukung transcoding yang dipercepat dengan Dolby Atmos.
- Gunakan hanya format teks keluaran yang didukung. Untuk Transcoding yang dipercepat, MediaConvert tidak mendukung format teks keluaran berikut:
 - Tidak didukung: Burn-in
 - Tidak didukung: SCTE-20

Untuk daftar format teks yang didukung, lihat [Teks masukan yang didukung, dalam wadah video](#).

Fitur transcoding tidak didukung dengan Accelerated transcoding:

- Tersedia blanking
- Penyisipan gambar gerak
- Konversi frame rate interpolasi
- Passthrough VBI
- Passthrough kode waktu
- Kode waktu SEI
- Jangkar kode waktu
- Keluaran telekomunikasi
- Output telekomunikasi terbalik
- Sumber kode waktu tertanam
 - Catatan: Anda dapat mengatur pengaturan masukan sumber Timecode ke Embedded, tetapi bukan pengaturan seluruh pekerjaan Sumber di bawah konfigurasi Timecode.
- Generator video hitam
- Video pad
- Input dengan frame rate variabel (selain MOV/ MP4 input, yang didukung)
- Input dengan diskontinuitas

Deskripsi audio

AWS Elemental MediaConvert mendukung dua alur kerja yang berbeda untuk memasukkan deskripsi audio siaran dalam output Anda.

Anda dapat mencampur deskripsi audio dengan konten audio lainnya jika input Anda berisi sinyal audio deskripsi audio dan aliran data deskripsi audio. Sinyal audio deskripsi audio adalah deskripsi lisan dari video, dibuat untuk orang-orang yang tidak dapat melihat konten visual. Aliran data deskripsi audio berisi data fade dan pan yang digunakan oleh encoder. MediaConvert menggunakan aliran data ini untuk sementara menurunkan volume saluran audio lainnya saat deskripsi audio aktif.

Jika input Anda sudah memiliki deskripsi audio pra-campuran alih-alih sinyal audio dan saluran aliran data, Anda dapat memberi sinyal ke sistem hilir dengan menulis metadata deskripsi audio di output Anda.

Untuk informasi lebih lanjut tentang deskripsi audio, lihat [BBC WHP 198 dan BBC WHP 051](#).

Topik

- [Mengkonfigurasi pekerjaan yang mencampur deskripsi audio](#)
- [Mengkonfigurasi pekerjaan untuk deskripsi audio pra-campuran](#)

Mengkonfigurasi pekerjaan yang mencampur deskripsi audio

Saat Anda mencampur deskripsi audio, pekerjaan memiliki persyaratan berikut:

Input

Anda memerlukan input dengan sinyal audio deskripsi audio pada satu saluran audio dan aliran data deskripsi audio di saluran lain.

Pencampuran ulang audio

Untuk mencampur deskripsi audio di beberapa pemilih audio, misalnya jika Anda memiliki file audio sespan, aktifkan remixing audio Manual di output Anda.

Jika tidak, untuk menerapkan pencampuran deskripsi audio ke pemilih audio input tunggal, Anda dapat mengaktifkan kontrol remix Input di input Anda sebagai gantinya. Ingatlah bahwa pencampuran ini tidak akan berlaku di beberapa pemilih audio atau di seluruh grup pemilih audio.

Berikut ini menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan pekerjaan Anda untuk mencampur deskripsi audio.

MediaConvert konsol

Untuk mencampur deskripsi audio dalam output Anda dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Tambahkan input yang memiliki sinyal audio deskripsi audio dan aliran data deskripsi audio.
3. Tambahkan output dengan setidaknya satu trek audio.
4. Di trek audio output, perluas Advanced dan aktifkan remixing audio manual.
5. Masukkan saluran yang memiliki sinyal audio deskripsi audio Anda di Saluran audio deskripsi audio.
6. Masukkan saluran yang memiliki aliran data deskripsi audio Anda di Saluran data deskripsi audio.
7. Tentukan jumlah total saluran Input. Misalnya, jika input Anda memiliki empat saluran input termasuk kiri, kanan, sinyal audio deskripsi audio, dan aliran data deskripsi audio, pilih 4.

8. Tentukan jumlah total saluran Output. Misalnya, untuk output stereo pilih 2.
9. Tentukan tingkat pencampuran di bawah Pemetaan saluran. Misalnya, untuk mencampur sinyal audio deskripsi audio dari saluran 3 di saluran kiri dan kanan dalam output stereo, dan untuk membisukan aliran data, masukkan yang berikut ini:

Pemetaan saluran

Masukan	Output	
	L (0)	R (1)
1	0	-60
2	-60	0
3	0	0
4	-60	-60

Note

Saat diputar melalui speaker, aliran data deskripsi audio terdengar seperti noise. Bisukan aliran data dalam output Anda dengan menyetel pemetaan salurannya ke -60, seperti yang ditunjukkan pada tabel contoh pemetaan saluran sebelumnya.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan deskripsi audio pencampuran untuk output stereo. Perhatikan bahwa sinyal audio deskripsi audio ada di saluran input 3, dan aliran data deskripsi audio ada di saluran input 4:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
```

```
    "FileGroupSettings": {},
  },
  "Outputs": [
    {
      "VideoDescription": {},
      "AudioDescriptions": [
        {
          "CodecSettings": {
            "Codec": "AAC",
            "AacSettings": {
              "Bitrate": 96000,
              "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
              "SampleRate": 48000
            }
          },
          "AudioSourceName": "Audio Selector 1",
          "RemixSettings": {
            "ChannelMapping": {
              "OutputChannels": [
                {
                  "InputChannelsFineTune": [
                    0,
                    -60,
                    0,
                    -60
                  ]
                },
                {
                  "InputChannelsFineTune": [
                    -60,
                    0,
                    0,
                    -60
                  ]
                }
              ]
            },
            "ChannelsIn": 4,
            "ChannelsOut": 2,
            "AudioDescriptionAudioChannel": 3,
            "AudioDescriptionDataChannel": 4
          }
        }
      ]
    }
  ],
```

```
        "ContainerSettings": {  
            "Container": "MP4",  
            "Mp4Settings": {}  
        }  
    }  
]  
}  
]  
}  
}
```

Mengonfigurasi pekerjaan untuk deskripsi audio pra-campuran

Jika Anda memiliki input yang sudah memiliki deskripsi audio pra-campuran, dan tidak berisi sinyal audio deskripsi audio atau aliran data deskripsi audio, atur campuran penyiari deskripsi audio ke Broadcaster Mixed AD.

Ketika Anda melakukannya, MediaConvert tulis metadata dalam output Anda yang memberi sinyal ke sistem hilir bahwa itu berisi deskripsi audio campuran penyiari.

Berikut ini menjelaskan cara mengonfigurasi pengaturan pekerjaan Anda untuk menulis metadata dalam pensinyalan keluaran Anda yang berisi deskripsi audio pra-campuran.

MediaConvert konsol

Untuk menulis metadata deskripsi audio campuran penyiari di output Anda dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Tambahkan input yang memiliki deskripsi audio pra-campuran.
3. Tambahkan output dengan setidaknya satu trek audio.
4. Di trek audio keluaran, atur campuran penyiari deskripsi audio ke AD campuran Broadcaster.
5. (Opsional) Jika Anda mengaktifkan remixing audio manual, biarkan saluran audio deskripsi Audio dan saluran data deskripsi Audio kosong, karena saluran ini tidak akan ada dalam input Anda.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan deskripsi audio pra-campuran untuk output stereo:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [],
    "OutputGroups": [
      {
        "Name": "File Group",
        "OutputGroupSettings": {
          "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
          "FileGroupSettings": {}
        },
        "Outputs": [
          {
            "VideoDescription": {},
            "AudioDescriptions": [
              {
                "CodecSettings": {
                  "Codec": "AAC",
                  "AacSettings": {
                    "Bitrate": 96000,
                    "CodingMode": "CODING_MODE_2_0",
                    "SampleRate": 48000,
                    "AudioDescriptionBroadcasterMix": "BROADCASTER_MIXED_AD"
                  }
                }
              }
            ],
            "ContainerSettings": {
              "Container": "MP4",
              "Mp4Settings": {}
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

ABR otomatis

Dengan ABR otomatis, siapkan AWS Elemental MediaConvert tumpukan bitrate adaptif (ABR) Anda untuk Anda. MediaConvert memilih jumlah rendisi yang tepat dan resolusi untuk masing-masing, berdasarkan video input. MediaConvert meminimalkan total menit output transkode dengan

menghilangkan rendisi yang meningkatkan bitrate tanpa memberikan peningkatan kualitas video. ABR otomatis juga memaksimalkan kualitas video pada berbagai bitrate dengan menggunakan mode kontrol laju bitrate variabel yang ditentukan kualitas (QVBR).

Topik

- [Memahami cara kerja ABR otomatis](#)
- [Membuat pekerjaan dengan ABR otomatis](#)
- [Menerapkan aturan ABR otomatis](#)
- [Batasan pengaturan Job untuk ABR otomatis](#)

Memahami cara kerja ABR otomatis

Dengan semua streaming bitrate adaptif (ABR), perangkat pemutar penampil akhir menyesuaikan rendisi paket mana yang diunduh berdasarkan bandwidth yang tersedia. Misalnya, penampil dengan akses ke wifi berkualitas tinggi akan secara otomatis melihat rendisi bitrate tinggi. Ketika mereka pindah ke lokasi dengan bandwidth terbatas, perangkat pemutar mereka secara otomatis beralih ke rendisi bitrate yang lebih rendah. Seberapa baik streaming adaptif bekerja tergantung pada konstruksi tumpukan ABR dan seberapa baik konstruksi itu sesuai dengan konten video tertentu. Misalnya, dengan aset yang bergerak cepat dan kompleks secara visual, tumpukan ABR Anda mungkin menyertakan dua output 720p dengan bitrate berbeda. Jika Anda menggunakan pengaturan tumpukan yang sama dengan kartun sederhana, kedua output tersebut kemungkinan akan terlihat sama. Pengkodean, penyimpanan, dan distribusi tambahan akan membutuhkan biaya tanpa memberikan manfaat apa pun kepada penampil akhir.

Saat Anda menjalankan pekerjaan ABR otomatis, MediaConvert memaksimalkan kualitas video yang dilihat oleh penampil akhir berdasarkan bandwidth yang tersedia. Ini dilakukan dengan menganalisis serangkaian kemungkinan rendisi yang luas dan menghilangkan apa pun yang meningkatkan bandwidth yang diperlukan tanpa meningkatkan kualitas video. Ketika Anda menjalankan pekerjaan Anda, MediaConvert menganalisis konten video input Anda dan memilih jumlah rendisi dan karakteristik setiap rendisi untuk Anda.

Anda dapat menggunakan MediaConvert konsol untuk menjalankan pekerjaan Anda tanpa mengatur apa pun. Ada tiga kategori pengaturan opsional yang dapat Anda tentukan jika Anda memilih untuk:

- Batas tumpukan bitrate adaptif (ABR) Anda.
- Batas yang berlaku untuk rendisi di tumpukan ABR. Batas tingkat output ini berlaku untuk semua rendisi di tumpukan.

- Semua pengaturan pengkodean lainnya.

Untuk pengaturan ini, MediaConvert gunakan nilai default kecuali Anda menentukan sesuatu yang berbeda. Ini bekerja sama dengan output yang tidak menggunakan ABR otomatis, kecuali bahwa nilai apa pun yang Anda tetapkan berlaku untuk semua rendisi di tumpukan. Misalnya, jika Anda menyetel Profil ke High 10-bit, setiap rendisi akan memiliki profil codec itu.

Pengaturan yang berlaku untuk tumpukan ABR

Anda dapat mengatur batas berikut yang berhubungan dengan seluruh tumpukan ABR:

- Rendisi maks: Ini adalah batas atas untuk jumlah rendisi di tumpukan ABR Anda. Jumlah rendisi di tumpukan Anda mungkin kurang dari ini, tetapi tidak akan lebih.

Anda dapat menentukan angka dari 3—15. Jika Anda tidak menentukan ini, maksimum default adalah 15.

- Max ABR bitrate: Bitrate rata-rata maksimum untuk rendisi bitrate tertinggi di tumpukan Anda.

Ini adalah rendisi yang dikirimkan ke pemirsa dengan koneksi internet tercepat. Gunakan untuk membatasi total byte yang dikeluarkan untuk pemirsa yang menerima rendisi bitrate tertinggi.

Jika Anda tidak menentukan ini, maksimum default adalah 8 mb/s.

Rata-rata bitrate dari rendisi berkualitas tinggi Anda akan sama dengan atau di bawah nilai ini, tergantung pada kualitas, kompleksitas, dan resolusi konten Anda. Bitrate maksimum sesaat dapat bervariasi di atas nilai yang Anda tentukan.

- Min ABR bitrate: Bitrate rata-rata minimum untuk rendisi kualitas terendah di tumpukan Anda.

Ini adalah rendisi yang dikirimkan ke pemirsa dengan koneksi internet paling lambat.

Jika Anda tidak menentukan ini, minimum default adalah 600 kb/s.

Bitrate minimum sesaat dapat bervariasi di bawah nilai yang Anda tentukan.

Pengaturan yang berlaku untuk rendisi di tumpukan

Anda dapat mengatur batas berikut yang berhubungan dengan properti rendisi di tumpukan:

- **Resolusi maks:** Ini adalah resolusi maksimum dari rendisi bitrate tertinggi Anda. Saat Anda menetapkan nilai ini, pilih resolusi perangkat dengan kualitas terbaik yang Anda harapkan akan digunakan oleh pemirsa akhir. MediaConvert tidak akan membuat rendisi dengan resolusi yang lebih besar dari ini.

Jika Anda tidak menentukan ini, maksimum default adalah resolusi video input Anda.

Jika Anda menentukan nilai yang lebih besar dari resolusi video input Anda, MediaConvert gunakan resolusi input Anda sebagai maksimum. MediaConvert tidak akan menggunakan resolusi yang lebih besar dari input untuk rendisi apa pun karena meningkatkan resolusi input akan menambah bandwidth tanpa menambahkan kualitas video.

- **Frame rate maks:** MediaConvert menggunakan nilai ini sebagai frame rate untuk rendisi bandwidth tertinggi di tumpukan Anda. Tergantung pada input, ini mungkin frame rate untuk semua rendisi. Ketika frame rate input Anda tinggi, MediaConvert mungkin mengurangi separuh frame rate untuk rendisi bandwidth yang lebih rendah. Misalnya, jika frame rate input Anda adalah 60 fps, MediaConvert mungkin gunakan 30 fps untuk beberapa rendisi bandwidth yang lebih rendah, dan mungkin 15 fps untuk yang paling rendah.

Jika Anda tidak menentukan nilai ini, maksimum default adalah frame rate input Anda.

Untuk pengaturan ini, MediaConvert tentukan nilai-nilai ini untuk setiap rendisi secara otomatis:

- **Tingkat penyetelan kualitas:** MediaConvert mengkodekan semua rendisi dengan Multi pass HQ.

Perilaku ini otomatis di MediaConvert konsol tetapi tidak ketika Anda mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram. Ketika Anda mengatur spesifikasi pekerjaan JSON Anda tanpa menggunakan MediaConvert konsol, Anda harus secara eksplisit mengatur ke. `qualityTuningLevel` `MULTI_PASS_HQ`

- **Mode kontrol tingkat:** MediaConvert mengkodekan semua rendisi dengan mode kontrol laju [QVBR](#).

Perilaku ini otomatis di MediaConvert konsol tetapi tidak ketika Anda mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram. Ketika Anda mengatur spesifikasi pekerjaan JSON Anda tanpa menggunakan MediaConvert konsol, Anda harus secara eksplisit mengatur ke. `rateControlMode` `QVBR`

- Pengaturan yang diperlukan QVBR ini:

- Tingkat kualitas QVBR:
- Bitrate maks
- Bitrate rata-rata maks

- Ukuran buffer HDR
- Pengisian awal buffer HDR

Pertanyaan yang sering diajukan ABR otomatis

Bagaimana saya bisa melihat rendisi apa yang AWS Elemental MediaConvert dibuat untuk saya?

Anda dapat melihat properti output di tumpukan ABR Anda di tempat-tempat ini:

- Acara penyelesaian pekerjaan dari Amazon EventBridge. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert](#).
- Halaman ringkasan Job di MediaConvert konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melihat riwayat pekerjaan Anda](#).

Apakah pekerjaan ABR otomatis saya akan memakan waktu lama untuk dijalankan?

Kami menyarankan Anda selalu menggunakan [transcoding yang dipercepat](#) dengan ABR otomatis. Ketika Anda melakukannya, pekerjaan Anda seharusnya hanya memakan waktu sedikit lebih lama daripada pekerjaan transcoding yang dipercepat untuk tumpukan ABR yang ditentukan secara manual dengan output serupa. Anda tidak membayar lebih untuk mengaktifkan transcoding yang dipercepat karena ABR otomatis sudah ditagih pada tingkat tingkat profesional 2 Pass (Quality Optimized).

Ketika Anda menjalankan pekerjaan ABR otomatis tanpa transcoding yang dipercepat, dibutuhkan waktu lebih lama untuk dijalankan daripada pekerjaan dengan tumpukan ABR yang ditentukan secara manual dengan output serupa..

Mengapa beberapa rendisi keluaran saya memiliki resolusi yang sama?

Saat perangkat tampilan mengalirkan aset ABR, mereka meminta segmen berdasarkan bitrate rendisi, bukan berdasarkan resolusi rendisi. Oleh karena itu, tumpukan ABR dapat memiliki rendisi untuk bandwidth berbeda yang memiliki resolusi yang sama. Rendition bandwidth yang lebih tinggi akan memiliki kualitas yang lebih baik pada resolusi yang sama.

Apakah meningkatkan resolusi meningkatkan kualitas video ketika Anda pergi ke rendisi berikutnya dari tumpukan tergantung pada kompleksitas video. Kemampuan untuk secara otomatis menyesuaikan pilihan ini berdasarkan per pekerjaan adalah salah satu cara fitur ini memberi Anda hasil yang lebih baik dengan sedikit usaha.

Bisakah saya memberi tahu sebelumnya berapa banyak rendisi yang akan ada di tumpukan saya?

Tidak. MediaConvert menentukan rendisi mana yang akan digunakan selama proses transcoding. Karena keputusan pengkodean bergantung pada kualitas video masukan Anda, tidak ada cara untuk mengetahui sebelum menjalankan pekerjaan apa keputusan itu nantinya.

Anda dapat menggunakan pengaturan batas opsional untuk memastikan bahwa jumlah rendisi, dan ukuran rendisi tersebut, tidak akan melebihi yang Anda inginkan.

Bagaimana saya akan ditagih untuk tumpukan ABR otomatis?

MediaConvert menagih Anda hanya untuk rendisi yang ditulisnya ke lokasi output Anda. Misalnya, Anda mungkin menyetel rendisi Max ke 12, tetapi MediaConvert mungkin menentukan bahwa tidak ada keuntungan untuk membuat lebih dari delapan rendisi. Dalam hal ini, MediaConvert akan menagih Anda hanya delapan rendisi.

ABR otomatis adalah fitur tingkat profesional dan juga membutuhkan 2 pass encoding. Setiap rendisi ditagih per menit dengan tarif 2 Pass (Quality Optimized). Misalnya, tumpukan ABR otomatis Anda berakhir dengan 10 rendisi, masing-masing berdurasi 60 menit. Anda kemudian akan dikenakan biaya selama 600 menit. Untuk tarif, lihat [AWS Elemental MediaConvert Harga](#) di situs web Produk AWS Cloud.

Bagaimana dengan audio?

ABR otomatis melakukan pengaturan untuk rendisi video Anda saja. Anda menambahkan rendisi audio sebagai output hanya audio di dalam grup output ABR otomatis Anda. Untuk petunjuk, lihat [Membuat pekerjaan dengan ABR otomatis](#).

Bagaimana dengan keterangan?

Tambahkan teks ke paket ABR otomatis Anda sebagai output khusus teks. Untuk petunjuk, lihat [Membuat pekerjaan dengan ABR otomatis](#).

Membuat pekerjaan dengan ABR otomatis

Bila Anda tahu apakah Anda ingin menentukan nilai untuk batas opsional, gunakan salah satu prosedur berikut untuk menyiapkan ABR otomatis dalam pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan opsional ini, lihat [Memahami cara kerja ABR otomatis](#).

Console

Untuk menyiapkan pekerjaan ABR otomatis menggunakan MediaConvert konsol:

1. Mulailah mengatur pekerjaan Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memulai dengan MediaConvert](#).

Alih-alih mengikuti instruksi umum untuk mengatur grup output dan output, ikuti prosedur ini.

2. Aktifkan transcoding yang dipercepat. Ini opsional, tetapi kami sangat merekomendasikannya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Transcoding yang dipercepat](#).
3. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di samping Grup keluaran, pilih Tambah.
4. Pilih jenis grup keluaran streaming: Apple HLS, DASH ISO, Microsoft Smooth Streaming, atau CMAF.
5. Di bawah bagian Pengaturan grup, aktifkan ABR Otomatis.
6. Secara opsional, tentukan apa saja [Menerapkan aturan](#).
7. Untuk pengaturan di bagian ABR Otomatis, tentukan nilai secara opsional. Ini adalah pengaturan yang menentukan batas yang berhubungan dengan seluruh tumpukan ABR. Jika Anda memilih untuk mempertahankan nilai default, Anda harus mendapatkan hasil yang baik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami cara kerja ABR otomatis](#).

8. Dari panel Job di sebelah kiri, di bawah grup keluaran Anda, pilih Output dasar ABR Otomatis.
9. Di sebelah kanan, di pengaturan pengkodean dasar untuk rendisi ABR yang dibuat secara otomatis, secara opsional tentukan nilai untuk batas yang berhubungan dengan properti rendisi di tumpukan. Jika Anda memilih untuk mempertahankan nilai default, Anda harus mendapatkan hasil yang baik.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami cara kerja ABR otomatis](#).

10. Secara opsional, tentukan nilai untuk pengaturan pengkodean yang tidak terkait langsung dengan ABR otomatis, seperti profil codec dan level. Nilai yang Anda tentukan berlaku untuk semua rendisi di tumpukan. Jika Anda memilih untuk mempertahankan nilai default, Anda harus mendapatkan hasil yang baik.

Untuk informasi tentang setiap setelan individual, pilih tautan Info di sebelah pengaturan di MediaConvert konsol untuk melihat deskripsi pengaturan.

11. Jika alur kerja Anda memerlukan video dan audio dalam output terpisah yang tidak di-muxed, hapus Audio 1 dari pengaturan pengkodean dasar untuk rendisi ABR yang dibuat secara otomatis. Jika Anda memerlukan video dan audio untuk berada dalam output muxed yang sama, lewati langkah ini.

- a. Pilih Audio 1 tab.
 - b. Pilih Hapus audio di kanan atas pengaturan pengkodean dasar untuk rendisi ABR yang dihasilkan secara otomatis.
12. Secara opsional, tambahkan rendisi audio. Ikuti langkah-langkah ini untuk setiap rendisi audio yang Anda inginkan di tumpukan ABR Anda.
- a. Dari panel Job di sebelah kiri, pilih grup keluaran Anda.
 - b. Di bagian Output, pilih Tambahkan output dengan teks atau audio untuk menambahkan output baru.
- Output 1 menyimpan pengaturan video ABR otomatis Anda dan mewakili setiap rendisi video di tumpukan Anda.
- c. Pilih output baru dari daftar output.
 - d. Di bagian Pengaturan pengkodean, atur rendisi audio Anda seperti yang Anda lakukan untuk pekerjaan yang tidak menggunakan ABR otomatis. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat output streaming audio ABR](#).
13. Secara opsional, tambahkan teks. Lakukan ini seperti yang Anda lakukan untuk tumpukan ABR yang ditentukan secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan keterangan masukan](#).
14. Secara opsional, ulangi prosedur ini untuk membuat paket ABR tambahan dalam format yang berbeda. Dalam pekerjaan yang mencakup grup keluaran ABR otomatis, semua grup keluaran ABR harus menggunakan ABR otomatis.

API, SDK, or CLI

Untuk menyiapkan pekerjaan ABR otomatis menggunakan API, SDK, atau (AWS Command Line Interface CLI):

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)

1. Tentukan nilai yang ingin Anda atur untuk ABR otomatis. Jika Anda menyimpan semua default, Anda harus mendapatkan hasil yang baik. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memahami cara kerja ABR otomatis](#).
2. Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Informasi untuk mengedit spesifikasi pekerjaan JSON Anda secara manual

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

 Important

Jika Anda mengatur ABR otomatis dengan mengedit spesifikasi pekerjaan JSON Anda secara manual, daripada mengeksportnya dari MediaConvert konsol, Anda harus secara eksplisit mengatur ke dan ke. `qualityTuningLevel` `MULTI_PASS_HQ` `rateControlMode` `QVBR`

- Secara eksplisit mengatur pengaturan yang diperlukan ini:
 - Atur `qualityTuningLevel` ke `MULTI_PASS_HQ`.
 - AVC (H.264): [qualityTuningLevel](#) in the H264Settings properties table
 - HEVC (H.265): [qualityTuningLevel](#) in the H265Settings properties table
 - Atur `rateControlMode` ke `QVBR`.

Saat Anda mengaktifkan ABR otomatis, pengaturan biasa yang diperlukan untuk QVBR, seperti `qvbrSettings` dan `qvbrQualityLevel`, tidak diperlukan. Sebagai gantinya tentukan pengaturan ABR otomatis yang diperlukan.

- AVC (H.264): [rateControlMode](#) in the H264Settings properties table
- HEVC (H.265): [rateControlMode](#) in the H265Settings properties table

- Atur [mode](#) transcoding yang dipercepat ke PREFERRED atau ENABLED. Ini opsional, tetapi kami sangat merekomendasikannya.
- Secara opsional, tentukan batas-batas ini yang berhubungan dengan seluruh tumpukan ABR:
 - ABR otomatis: [abrSettings](#)
 - Rendisi maks: [maxRenditions](#) di tabel properti AutomatedAbrSettings
 - Max ABR bitrate: [maxAbrBitrate](#) dalam tabel properti AutomatedAbrSettings
 - Min ABR bitrate: [minAbrBitrate](#) dalam tabel properti AutomatedAbrSettings
- Secara opsional, tentukan batas-batas ini yang berhubungan dengan properti rendisi di tumpukan:

**Note**

Properti API yang sesuai dengan pengaturan MediaConvert konsol ini berfungsi secara berbeda tergantung pada apakah mereka berada dalam output yang merupakan bagian dari tumpukan ABR otomatis.

- Resolusi maks: [width](#) dan [height](#)
 - Dalam ABR otomatis: Gunakan pengaturan ini bersama-sama untuk mewakili resolusi maksimum yang mungkin di tumpukan ABR.
 - Dalam output lain: Gunakan pengaturan ini bersama-sama untuk mewakili resolusi output.
- Frame rate maks: `frameratecontrol`, `numerator`, dan `denominator`

Untuk informasi tentang cara kerja properti ini dan menautkannya di Referensi API, lihat [Mengonversi frame rate video Anda](#).

- Dalam ABR otomatis: Gunakan pengaturan ini untuk menentukan frame rate dari rendisi bandwidth tertinggi di tumpukan Anda. Jika Anda tidak menentukan pengaturan ini, MediaConvert gunakan frame rate video input Anda.
- Dalam output lain: Gunakan pengaturan ini untuk menentukan frame rate output.

Menerapkan aturan ABR otomatis

Gunakan aturan ABR Otomatis untuk menentukan batasan ukuran rendisi yang MediaConvert dibuat di tumpukan ABR otomatis Anda. Sebaiknya gunakan aturan ini jika alur kerja ABR Anda memiliki

persyaratan ukuran rendisi tertentu, tetapi Anda tetap MediaConvert ingin mengoptimalkan kualitas video dan ukuran file secara keseluruhan.

Anda dapat menentukan aturan berikut:

- Ukuran rendisi atas min
- Ukuran rendisi bawah min
- Kekuatan termasuk rendisi
- Rendisi yang diizinkan

Ukuran rendisi atas min

Tentukan ukuran minimum untuk resolusi video tertinggi di tumpukan ABR Anda. Resolusi tertinggi lebih besar dari atau sama dengan nilai yang Anda masukkan.

Misalnya: Jika Anda menentukan 1920x1080, resolusi tertinggi di tumpukan ABR Anda lebih besar dari atau sama dengan 1920x1080.

Ukuran rendisi bawah min

Tentukan ukuran minimum untuk resolusi video terendah di tumpukan ABR Anda. Resolusi terendah di tumpukan ABR Anda lebih besar dari atau sama dengan nilai yang Anda masukkan.

Misalnya: Jika Anda menentukan 512x288, resolusi terendah di tumpukan ABR Anda lebih besar dari atau sama dengan 512x288.

Kekuatan termasuk rendisi

Tentukan satu atau beberapa resolusi video untuk disertakan dalam tumpukan ABR Anda. Untuk mengoptimalkan ABR otomatis, kami sarankan Anda menentukan resolusi sesedikit mungkin.

Tumpukan ABR mungkin menyertakan resolusi lain yang tidak Anda tentukan di sini, tergantung pada pengaturan rendisi Maks. Misalnya: Jika Anda menentukan 2 resolusi di bawah Force include renditions, dan tentukan 7 Max rendisi, maka 5 resolusi secara otomatis ditentukan.

Force include rendisi memiliki batasan berikut dengan aturan atau pengaturan ABR otomatis lainnya:

- Setidaknya satu resolusi harus lebih besar dari atau sama dengan ukuran rendisi atas Min.
- Semua resolusi harus lebih besar dari atau sama dengan ukuran rendisi bawah Min.
- Rendisi yang diizinkan tidak dapat tidak ditentukan.

- Jumlah resolusi harus kurang dari atau sama dengan rendisi Max.
- Resolusi duplikat diabaikan.

Rendisi yang diizinkan

Tentukan daftar kemungkinan resolusi video di tumpukan ABR Anda. MediaConvert membuat tumpukan ABR secara eksklusif dari daftar resolusi yang Anda tentukan.

Beberapa resolusi dalam daftar rendisi yang Diizinkan mungkin tidak disertakan. Namun Anda dapat memaksa resolusi untuk disertakan dengan menyetel Required to ENABLED.

Rendisi yang diizinkan memiliki batasan berikut dengan aturan ABR otomatis lainnya:

- Setidaknya satu resolusi harus lebih besar dari atau sama dengan ukuran rendisi atas Min.
- Setidaknya satu resolusi harus lebih besar dari atau sama dengan ukuran rendisi bawah Min.
- Force include rendisi tidak dapat tidak ditentukan.
- Jumlah resolusi harus kurang dari atau sama dengan rendisi Max.
- Resolusi duplikat diabaikan.

Batasan pengaturan Job untuk ABR otomatis

Pekerjaan yang mencakup grup keluaran ABR otomatis dibatasi dengan cara berikut:

- Anda harus menggunakan antrian sesuai permintaan. Anda tidak dapat menggunakan antrian yang dipesan.
- Anda dapat mengaktifkan ABR otomatis dalam pekerjaan dan templat pekerjaan saja. Anda tidak dapat menggunakan ABR otomatis dalam preset output.
- Dalam pekerjaan yang mencakup grup keluaran ABR otomatis, semua grup keluaran ABR harus menggunakan ABR otomatis.
- Codec video keluaran Anda harus AVC (H.264) atau HEVC (H.265).
- Perilaku penskalaan video keluaran Anda harus Default, Stretch to output, Fit, atau Fill. Anda tidak dapat menggunakan Fit tanpa upscaling.
- Anda harus menentukan pengaturan yang diperlukan ini ketika Anda membuat spesifikasi pekerjaan JSON Anda secara manual. MediaConvert Konsol menyetelnya untuk Anda saat Anda mengaktifkan ABR otomatis.
 - Atur `qualityTuningLevel` ke `MULTI_PASS_HQ`.

- Atur `rateControlMode` ke QVBR.

Konversi ruang warna

Jika Anda ingin video keluaran Anda menggunakan ruang warna yang berbeda dari video input Anda, gunakan konversi ruang warna. Siapkan konversi ruang warna di output Pengaturan korektor warna.

MediaConvert mendukung ruang warna input berikut: Rec. 601, Rec. 709, HDR10, HLG 2020, P3DCI, dan P3D65.

Konversi ruang warna yang didukung

Ruang warna input Anda diatur oleh video input Anda atau oleh nilai yang Anda tetapkan untuk ruang Warna dan penggunaan ruang Warna dalam pengaturan input Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan ruang warna input, lihat [Mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang](#).

Untuk informasi tentang cara mengonversi ruang warna, lihat [Konversi ruang warna](#).

MediaConvert mendukung konversi ruang warna berikut:

- Dari format HDR yang didukung ke format HDR lain yang didukung
- Dari ruang warna SDR yang didukung hingga ruang warna SDR lain yang didukung
- Dari ruang warna SDR yang didukung hingga format HDR yang didukung

Note

Mengonversi dari SDR ke HDR tidak meningkatkan rentang dinamis konten video itu sendiri. Oleh karena itu, output diformat sebagai HDR tetapi terlihat sama seperti jika Anda membuatnya sebagai output SDR.

- Dari format HDR yang didukung hingga ruang warna SDR yang didukung

Note

Ketika grader warna profesional mengonversi aset dari HDR ke SDR, mereka membuat keputusan artistik tentang tempat memetakan warna dari ruang yang lebih besar yang tidak ada di ruang yang lebih kecil. Tidak ada rumus standar untuk memetakan nilai-nilai ini secara otomatis. Teknologi pemetaan nada yang MediaConvert digunakan untuk melakukan konversi otomatis dari HDR ke SDR mendekati hasil regrading secara manual

dari HDR ke SDR. Konversi otomatis ini berfungsi dengan baik dengan sebagian besar konten, tetapi kami menyarankan Anda meninjau output Anda untuk mengonfirmasi hasil pemetaan nada.

Mengkonfigurasi konversi ruang warna

Prosedur berikut merinci cara mengonfigurasi pekerjaan untuk mengonversi dari satu ruang warna ke ruang warna lainnya.

1. Konfirmasikan yang MediaConvert mendukung konversi yang ingin Anda lakukan.
2. Siapkan pekerjaan transcoding Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).
3. Pada halaman Create job, di panel Job di sebelah kiri, pilih output HDR Anda.
4. Di bagian bawah pengaturan Encoding di sebelah kanan, pilih Preprocessors.
5. Pilih Korektor warna untuk menampilkan pengaturan koreksi warna.
6. Untuk konversi ruang Warna, pilih ruang warna yang Anda inginkan untuk output Anda.
7. Jika Anda mengonversi ke HDR 10, tentukan nilai untuk pengaturan informasi tampilan master HDR.

Nilai-nilai ini tidak memengaruhi nilai piksel yang dikodekan dalam aliran video. Mereka dimaksudkan untuk membantu pemutar video hilir menampilkan konten dengan cara yang mencerminkan niat pembuat konten.

Keaslian konten dengan manifes C2PA

Saat Anda membuat MP4 output dengan AWS Elemental MediaConvert, Anda dapat secara opsional menyematkan manifes C2PA untuk memberikan sumber konten dan keaslian untuk media Anda. C2PA (Koalisi untuk Asal Konten dan Keaslian) adalah metode standar untuk memberikan informasi yang dapat diverifikasi tentang asal dan sejarah konten digital.

Manifestasi C2PA membantu mengatasi masalah misinformasi dan deepfake yang berkembang dengan menyematkan informasi yang dapat diverifikasi ke dalam file media. Informasi ini membuat catatan yang dapat dilacak tentang asal dan modifikasi konten.

Beberapa alasan untuk menyertakan manifes C2PA dalam alur kerja Anda mungkin termasuk:

- Memberikan informasi yang dapat diverifikasi tentang riwayat transcoding file media.
- Izinkan sistem hilir untuk memverifikasi keaslian konten Anda.
- Mendukung inisiatif transparansi untuk media digital.

[Untuk informasi lebih lanjut tentang keaslian konten dan C2PA, lihat: Inisiatif Keaslian Konten dan spesifikasi C2PA](#)

Topik

- [Mengkonfigurasi pekerjaan dengan manifes C2PA](#)
- [Persyaratan untuk manifes C2PA](#)
- [Struktur manifes C2PA](#)
- [Memverifikasi manifestasi C2PA](#)

Mengkonfigurasi pekerjaan dengan manifes C2PA

Untuk menyertakan manifes C2PA dalam MP4 output Anda, Anda perlu mengonfigurasi pengaturan pekerjaan Anda dengan parameter yang diperlukan untuk menandatangani dan menyematkan manifes.

MediaConvert konsol

Untuk menyertakan manifes C2PA dalam MP4 output dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Di bagian Grup keluaran, tambahkan grup keluaran File.
2. Dalam pengaturan Output, atur Container ke kontainer MPEG-4.
3. Perluas pengaturan kontainer MPEG-4.
4. Untuk manifes C2PA, pilih Sertakan.
5. Untuk rahasia Sertifikat, masukkan nama atau ARN rahasia Secrets Manager yang berisi rantai sertifikat publik C2PA Anda dalam format PEM.
6. Untuk Menandatangani kunci KMS, masukkan ID atau ARN dari kunci yang digunakan untuk menandatangani AWS KMS manifes C2PA.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk menyertakan manifes C2PA dengan menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan yang berikut ini dalam setelan container Anda MP4 . Ganti contoh ARNs rahasia Sertifikat dan kunci KMS Penandatanganan dengan: ARNs

```
...
  "OutputGroups": [{
    "Name": "File Group",
    "OutputGroupSettings": {
      "Type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
      "FileGroupSettings": {}
    },
    "Outputs": [{
      "VideoDescription": {...},
      "AudioDescriptions": [...],
      "ContainerSettings": {
        "Container": "MP4",
        "Mp4Settings": {
          "C2paManifest": "INCLUDE",
          "CertificateSecret": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123",
          "SigningKmsKey": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Persyaratan untuk manifes C2PA

Untuk menyertakan manifes C2PA dalam MediaConvert output Anda, Anda memerlukan yang berikut ini:

MP4 kontainer

Manifes C2PA hanya didukung untuk MP4 output.

Sertifikat C2PA

Rantai sertifikat publik dalam format PEM yang disimpan di Secrets Manager. Rantai sertifikat harus mencakup sertifikat penandatanganan dan semua sertifikat perantara, tetapi bukan sertifikat root.

Untuk informasi tentang mendapatkan sertifikat yang kompatibel dengan C2PA, lihat <https://opensource.contentauthenticity.org/docs/signing/get-sertifikat>

Untuk informasi tentang Secrets Manager, lihat [panduan pengguna Secrets Manager](#).

AWS KMS kunci

AWS KMS Kunci dengan kemampuan penandatanganan ECDSA_SHA_256. Kunci ini digunakan untuk menandatangani manifes C2PA. Saat ini, MediaConvert hanya mendukung algoritma ES256 penandatanganan (ECDSA dengan SHA-256).

Untuk selengkapnya AWS KMS, lihat [panduan AWS KMS pengguna](#).

Izin IAM

Peran MediaConvert layanan Anda harus memiliki izin untuk mengakses rahasia dan AWS KMS kunci Secrets Manager yang ditentukan. Tambahkan izin berikut ke peran layanan Anda:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "kms:Sign",
      "Resource": ""
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
      "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-west-2:111122223333:secret:c2pa-certificate-abc123"
    }
  ]
}
```


Keterbatasan ukuran

Manifes C2PA memiliki batas ukuran 32KB. Jika rantai sertifikat Anda atau komponen manifes lainnya melebihi batas ini, pekerjaan akan gagal karena kesalahan.

Struktur manifes C2PA

Saat Anda menyematkan manifes C2PA di MP4 output Anda, MediaConvert buat manifes dengan komponen berikut:

Klaim informasi generator

Mengidentifikasi MediaConvert sebagai layanan yang menghasilkan manifes.

Format

Menentukan format media (video/mp4).

Pernyataan

Termasuk pernyataan tentang tindakan yang dilakukan pada konten, seperti:

- `c2pa.opened`: Menunjukkan konten dibuka untuk diproses
- `c2pa.transcoded`: Menunjukkan konten telah ditranskode

Hash aset

Hash kriptografi dari konten media untuk memverifikasi integritasnya. MediaConvert menggunakan algoritma hashing SHA-256 untuk validasi aset.

Tanda tangan digital

Tanda tangan yang dibuat dengan kunci KMS Anda yang memverifikasi keaslian manifes.

Tanda tangan menyertakan token stempel waktu dari DigiCert otoritas stempel waktu (<http://timestamp.digicert.com>) untuk memastikan validasi tanda tangan jangka panjang.

Manifes disematkan dalam MP4 file menggunakan kotak UUID C2PA standar, ditempatkan setelah kotak FTYP dan sebelum kotak MOOV.

Note

Jika file input Anda sudah berisi manifes C2PA, MediaConvert tidak menyimpannya dalam output. Sebaliknya, itu menghasilkan manifes baru.

Memverifikasi manifestasi C2PA

Setelah membuat MP4 output dengan manifes C2PA, Anda dapat memverifikasi manifes menggunakan alat yang kompatibel dengan C2PA. Alat-alat ini dapat mengekstrak dan memvalidasi manifes, termasuk memeriksa tanda tangan digital dan hash aset.

Manifes C2PA yang divalidasi dengan benar menegaskan bahwa:

- Manifes ditandatangani oleh sertifikat yang ditentukan
- Konten belum dimodifikasi sejak manifes dibuat
- Tindakan dan pernyataan dalam manifes masih utuh

Untuk informasi selengkapnya tentang C2PA dan alat verifikasi yang tersedia, lihat situs web [C2PA](#). Anda dapat menggunakan [c2patool open-source untuk memverifikasi manifes C2PA](#) di file media Anda. Misalnya:

```
c2patool example.mp4 --info
```

Validasi yang berhasil akan menampilkan output yang mirip dengan:

```
$ c2patool example.mp4 --info
Information for example.mp4
Manifest store size = 32000 (0.56% of file size 5705967)
Validated
One manifest
```

Untuk informasi lebih rinci tentang konten manifes, gunakan `--detailed` bendera:

```
c2patool example.mp4 --detailed
```

Berikut ini adalah contoh output dari c2patool:

```
$ c2patool example.mp4 --detailed
{
  "active_manifest": "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da",
  "manifests": {
    "urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da": {
      "claim": {
        "dc:title": "example.mp4",
```

```

"dc:format": "video/mp4",
"instanceID": "xmp:iid:190fb451-7dc4-4878-b0d2-512d9b1c5dab",
"claim_generator": "mediaconvert/1.0",
"claim_generator_info": [
  {
    "name": "MediaConvert",
    "version": "1.0",
    "org.cai.c2pa_rs": "0.39.0"
  }
],
"signature": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/
c2pa.signature",
"assertions": [
  {
    "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions",
    "hash": "P2+zrSTu2U5aGo4mNC35EWEM7vjfLho/2tTKmZ+ls+k="
  },
  {
    "url": "self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
    "hash": "majeRA6voTIMvHShWBR5Vqg7e4c7dVFsfTbezIzn63o="
  }
],
"alg": "sha256"
},
"assertion_store": {
  "c2pa.actions": {
    "actions": [
      {
        "action": "c2pa.opened"
      },
      {
        "action": "c2pa.transcoded"
      }
    ]
  },
  "c2pa.hash.bmff": {
    "alg": "sha256",
    "hash": "BHZI6ml1LqBf2xLaKAzYS8u0YwWo5/Wsc30wRYmnr4M=",
    "name": "jumbf manifest",
    "exclusions": [
      {
        "data": null,
        "exact": null,
        "flags": null,

```

```
"xpath": "/ftyp",
"length": null,
"subset": null,
"version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/uuid",
  "length": null,
  "subset": null,
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/free",
  "length": null,
  "subset": null,
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/mdat",
  "length": null,
  "subset": [
    {
      "length": 8,
      "offset": 0
    }
  ],
  "version": null
},
{
  "data": null,
  "exact": null,
  "flags": null,
  "xpath": "/moov",
  "length": null,
  "subset": null,
```

```
    "version": null
  },
  {
    "data": null,
    "exact": null,
    "flags": null,
    "xpath": "/mfra",
    "length": null,
    "subset": null,
    "version": null
  }
]
},
"signature": {
  "alg": "es256",
  "issuer": "Test Organization",
  "time": "2025-04-11T23:17:33+00:00"
}
},
"validation_status": [
  {
    "code": "claimSignature.validated",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.signature",
    "explanation": "claim signature valid"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.actions",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.actions"
  },
  {
    "code": "assertion.hashedURI.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
    "explanation": "hashed uri matched: self#jumbf=c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff"
  },
  {
    "code": "assertion.bmffHash.match",
    "url": "self#jumbf=/c2pa/urn:uuid:0b3bd0b6-9783-4adc-9609-fb29fff858da/c2pa.assertions/c2pa.hash.bmff",
```

```
"explanation": "data hash valid"
}
]
}
```

Dolby Atmos

Dolby Atmos memberikan pengalaman audio yang imersif di bioskop dan home theater. Dengan file input audio yang tepat, Anda dapat menggunakan AWS Elemental MediaConvert untuk membuat output Dolby Atmos. Anda dapat membuat output streaming yang dapat dialami pemirsa akhir di home theater atau output file yang dapat Anda gunakan dalam alur kerja profesional Anda.

AWS Elemental MediaConvert dapat membuat Dolby Digital Plus dengan output Atmos dengan menyandikan konten audio imersif berbasis saluran yang Anda berikan sebagai saluran mono 9.1.6, 7.1.4, atau 5.1.4 PCM, atau dengan melewati Dolby Digital Plus yang sudah dikodekan dengan konten Atmos.

Topik

- [Mengkonfigurasi pengkodean Dolby Atmos](#)
- [Persyaratan untuk pengkodean Dolby Atmos](#)
- [Mengkonfigurasi passthrough Dolby Atmos](#)
- [Pembatasan Fitur untuk Dolby Atmos Passthrough](#)

Mengkonfigurasi pengkodean Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert dapat menyandikan Dolby Digital Plus dengan berbasis saluran Atmos, audio imersif, file WAV Siaran Model Definisi Audio, atau File Master Dolby Atmos.

Note

Memahami Dolby Atmos diperlukan pengetahuan prasyarat untuk menggunakan fitur ini. Saluran audio input Anda harus sudah diatur sesuai standar Dolby Atmos yang Anda gunakan sebagai input. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dolby Atmos, lihat dokumentasi online Dolby.

Menyiapkan pekerjaan untuk pengkodean Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert dapat menyandikan Dolby Digital Plus dengan berbasis saluran Atmos, audio imersif, file WAV Siaran Model Deskriptif Audio, atau File Master Dolby Atmos.

Note

Memahami Dolby Atmos diperlukan pengetahuan prasyarat untuk menggunakan fitur ini. Saluran audio input Anda harus sudah diatur sesuai standar Dolby Atmos yang Anda gunakan sebagai input. Untuk informasi lebih lanjut tentang Dolby Atmos, lihat dokumentasi online Dolby.

Untuk detail selengkapnya tentang menyiapkan pekerjaan Anda untuk pengkodean Dolby Atmos, lihat salah satu prosedur berikut:

[Procedure with separate audio input files](#)

[Procedure with a single audio input file](#)

Untuk mengatur pekerjaan Dolby Atmos, dengan input audio sebagai 16 file.wav individual

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan video input Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
4. Siapkan pemilih audio input Anda sebagai berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih Input.
 - b. Di sebelah kanan, di bagian Pemilih audio, di bawah Pemilih audio 1, pilih File eksternal.
 - c. Untuk file Eksternal, berikan jalur dan nama file ke file.wav untuk saluran pertama Anda. Untuk pemilih Audio 1, saluran ini harus L.

Important

Anda harus mengatur saluran dengan urutan sebagai berikut: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.

Artinya, jika audio input Anda berada dalam file.wav terpisah, pemilih Audio 1 harus menunjuk ke saluran L, Pemilih audio 2 harus menunjuk ke saluran R, dan seterusnya.

- d. Di bagian atas Pemilih audio bagian, pilih Tambahkan pemilih audio untuk membuat Pemilih audio 2.
 - e. Di bawah Pemilih audio 2, pilih File eksternal.
 - f. Tentukan jalur dan nama file ke file.wav untuk saluran kedua Anda. Untuk pemilih Audio 2, saluran ini harus R.
 - g. Ulangi langkah-langkah untuk membuat pemilih audio untuk sisa 16 saluran Anda. Pilih saluran berikut untuk setiap pemilih:
 - Pemilih audio 3: C
 - Pemilih audio 4: LFE
 - Pemilih audio 5: Ls
 - Pemilih audio 6: Rs
 - Pemilih audio 7: Lrs
 - Pemilih audio 8: Rrs
 - Pemilih audio 9: Lw
 - Pemilih audio 10: Rw
 - Pemilih audio 11: Ltf
 - Pemilih audio 12: Rtf
 - Pemilih Audio 13: Ltm
 - Pemilih audio 14: Rtm
 - Pemilih Audio 15: Ltr
 - Pemilih audio 16: Rtr
5. Buat grup pemilih Audio input sebagai berikut:
- a. Di bagian Grup pemilih audio, pilih Tambahkan grup pemilih audio.
 - b. Untuk nama Grup, masukkan nama deskriptif, seperti **Dolby Atmos Audio Group**.
 - c. Untuk Pilih pemilih audio, pilih setiap pemilih audio yang Anda buat sebelumnya dalam prosedur ini. Pilih secara berurutan, dimulai dengan pemilih Audio 1.

6. Siapkan grup keluaran, output, dan pemilih keluaran video Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#). Pilih kontainer yang didukung seperti yang tercantum dalam [Persyaratan untuk pengkodean Dolby Atmos](#).
7. Buat pemilih output audio seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).

Atur mereka sebagai berikut:

- a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih output yang menyertakan audio.
- b. Di bagian Pengaturan pengkodean, pilih Audio 1.
- c. Untuk codec Audio, pilih Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Untuk sumber Audio, pilih grup pemilih audio yang Anda buat sebelumnya dalam prosedur ini, seperti Dolby Atmos Audio Group.

- d. Untuk pengaturan pengkodean audio, pilih nilai yang sesuai dengan alur kerja Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Dolby untuk pustaka pengkodean Dolby Digital Plus Atmos.

 Note

AWS Elemental MediaConvert secara otomatis melakukan normalisasi audio pada output Dolby Digital Plus Atmos. Oleh karena itu, tidak ada pengaturan Dialnorm di bawah pengaturan encoding audio.

Untuk mengatur pekerjaan Dolby Atmos, dengan input audio sebagai file tunggal dengan 16 trek

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan video input Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
4. Siapkan pemilih audio input Anda sebagai berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih Input.
 - b. Di sebelah kanan, di bagian Pemilih audio, di bawah Pemilih audio 1, pilih File eksternal.
 - c. Untuk file Eksternal, berikan path dan nama file ke file.wav.

- d. Untuk jenis Selector, pilih Track.
- e. Untuk Trek, cantumkan 16 trek mono PCM Anda dalam daftar yang dipisahkan koma. Tentukan mereka dalam urutan sebagai berikut: L, R, C, LFE, Ls, Rs, Lrs, Rrs, Lw, Rw, Ltf, Rtf, Ltm, Rtm, Ltr, Rtr.
 - Jika trek file audio input Anda sudah dalam urutan itu, maka daftarkan seperti itu: **1, 2, 3, ... 16**.
 - Jika trek file audio input Anda berada dalam urutan yang berbeda, daftarkan sesuai dengan urutan yang ditentukan. Misalnya, jika saluran L Anda berada di trek 3, maka daftar **3** terlebih dahulu.
5. Siapkan grup keluaran, output, dan pemilih keluaran video Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#) Pilih kontainer yang didukung seperti yang tercantum dalam [Persyaratan untuk pengkodean Dolby Atmos](#).
6. Buat pemilih output audio seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).

Atur mereka sebagai berikut:

- a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih output yang menyertakan audio.
- b. Di bagian Pengaturan pengkodean, pilih Audio 1.
- c. Untuk codec Audio, pilih Dolby Digital Plus JOC (Atmos).

Untuk sumber Audio, pertahankan pemilih Audio default 1.

- d. Untuk pengaturan pengkodean audio, pilih nilai yang sesuai dengan alur kerja Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi Dolby untuk pustaka pengkodean Dolby Digital Plus Atmos.

Note

AWS Elemental MediaConvert secara otomatis melakukan normalisasi audio pada output Dolby Digital Plus Atmos. Oleh karena itu, tidak ada pengaturan Dialnorm di bawah pengaturan encoding audio.

Persyaratan untuk pengkodean Dolby Atmos

Perhatikan batasan berikut dalam MediaConvert implementasi pengkodean Dolby Atmos:

- Input Channel-Based Immersive (CBI): MediaConvert mendukung konten imersif berbasis saluran (CBI).
- Masukan File Master Dolby Atmos (DAMF): MediaConvert mendukung file master Dolby Atmos (DAMF). Ini adalah kumpulan 3 file dengan ekstensi, .atmos, .atmos.metadata, dan .atmos.audio
- Input Immersive Audio Bitstream (IAB): MediaConvert mendukung bistream audio imersif (IAB).
- Format WAV Siaran Model Definisi Audio Input (ADM BWF): MediaConvert mendukung ADM BWF. Ini adalah file WAV siaran tunggal yang berisi data header dengan informasi.atmos dan .atmos.metadata.
- Codec keluaran: Anda dapat membuat output audio Dolby Atmos yang dikodekan hanya dengan codec Dolby Digital Plus (). EAC3
- Kontainer keluaran: Untuk output file, Anda dapat membuat audio Dolby Atmos hanya di salah satu wadah video yang mendukung Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream, atau QuickTime
- Paket keluaran: Untuk output bitrate adaptif (ABR), Anda dapat membuat audio Dolby Atmos di salah satu jenis grup MediaConvert keluaran: CMAF, Apple HLS, DASH ISO, atau Microsoft Smooth Streaming.

Mengkonfigurasi passthrough Dolby Atmos

AWS Elemental MediaConvert dapat membuat Dolby Digital Plus dengan output Atmos dengan menyandikan audio di saluran mono 9.1.6, 7.1.4, atau 5.1.4 PCM, atau dengan melewati Dolby Digital Plus yang sudah dikodekan dengan konten Atmos.

Anda mengatur pekerjaan Anda untuk melewati Dolby Digital Plus dengan konten Atmos dengan cara yang sama seperti Anda melewati konten Dolby Digital dan Dolby Digital Plus.

Untuk mengatur pekerjaan Dolby Atmos, melewati konten audio yang sudah selesai

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan audio dan video input Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
4. Siapkan grup keluaran, output, dan pemilih keluaran video Anda seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#) Pilih kontainer yang didukung seperti yang tercantum dalam [Format keluaran yang didukung](#).

5. Buat pemilih output audio seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).

Atur mereka sebagai berikut:

- a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih output yang menyertakan audio.
- b. Di bagian Pengaturan pengkodean, pilih Audio 1.
- c. Untuk codec Audio, pilih Passthrough.

Pembatasan Fitur untuk Dolby Atmos Passthrough

Perhatikan batasan berikut dalam AWS Elemental MediaConvert implementasi passthrough Dolby Atmos:

- Codec keluaran: Anda dapat membuat output audio Dolby Atmos yang dikodekan hanya dengan codec Dolby Digital Plus (). EAC3
- Kontainer keluaran: Untuk output file, Anda dapat membuat audio Dolby Atmos hanya di salah satu wadah video yang mendukung Dolby Digital Plus: MPEG-4, MPEG-2 Transport Stream, atau QuickTime

Membuat output Dolby Vision dengan AWS Elemental MediaConvert

Dolby Vision video menggunakan palet warna yang diperluas dan rentang kontras dengan metadata per-bingkai dinamis. Dengan AWS Elemental MediaConvert, Anda dapat membuat Profil 5 atau Profil 8.1 Dolby Vision output dari sumber yang didukung.

Topik

- [Mengkonfigurasi Dolby Vision](#)
- [Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan](#)

Mengkonfigurasi Dolby Vision

Gunakan langkah-langkah berikut untuk menyiapkan Dolby Vision pekerjaan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pekerjaan, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).

1. Untuk file input atau file Anda, pilih dari berikut ini:
 - MXF file, dengan frame-interleaved Dolby Vision metadata atau file XHTML.
 - IMF paket (IMP) dengan bingkai yang disisipkan Dolby Vision metadata atau file XHTML. Juga, tentukan composition playlist (CPL) file untuk masukan Anda. Jika CPL berasal dari yang tidak lengkap IMP, pilih Tambahan IMPs untuk menentukan lokasi pelengkap Anda IMPs.
 - Apple ProRes QuickTime MOV, dengan Dolby Vision file XML metadata studio.
 - Masukan apa pun dengan HDR10 ruang warna.
 - Masukan apa pun dengan SDR ruang warna.
2. Untuk setiap output yang ingin Anda proses dengan Dolby Vision, lakukan hal berikut:
 1. Pastikan pengaturan output Anda sesuai dengan batasan yang tercantum di [Persyaratan](#).
 2. Aktifkan preprocessor Dolby Vision.
 3. Tentukan Profil Dolby Vision dari salah satu pilihan berikut:
 - Profil 5: Termasuk bingkai yang disisipkan Dolby Vision metadata dalam output Anda.
 - Profil 8.1: Termasuk kedua bingkai yang disisipkan Dolby Vision metadata dan HDR10 metadata dalam output Anda.
3. Pilih antrian sesuai permintaan. (Antrian default Anda sesuai permintaan.)

Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan

Tabel di bagian ini menjelaskan Dolby Vision dukungan format input dan persyaratan pengaturan pekerjaan untuk implementasi dengan AWS Elemental MediaConvert.

Tabel berikut menjelaskan persyaratan format input untuk Dolby Vision Profil 5 atau Profil 8.1 output.

Input yang didukung dengan Dolby Vision Metadata	Input yang didukung tanpa Dolby Vision Metadata	Output yang didukung Dolby Vision profile
IMF, MXF	HDR10	Profil 5
• Codec video: JPEG 2000 •	• Codec video: Apa pun yang mampu membawa HDR10	Profil 8.1

Input yang didukung dengan Dolby Vision Metadata	Input yang didukung tanpa Dolby Vision Metadata	Output yang didukung Dolby Vision profile
Input Dolby Vision metadata: Frame-interleaved atau file XHTML QuickTime (.mov)	SDR • Codec video: Apa pun yang mampu membawa SDR	
• Codec video: Apple ProRes • Input Dolby Vision metadata: Berkas XML		

Tabel berikut menjelaskan batasan fitur dan persyaratan pekerjaan untuk Dolby Vision output.

Fitur	Persyaratan pengaturan Job
Jumlah maksimum video input atau klip input (Untuk output Profil 8.1)	Satu per pekerjaan
Masukan Frame rate	Semua input harus memiliki frame rate yang sama. Konversi frame rate tidak didukung.
Input Penyisipan Gambar	Didukung (Kecerahan gambar Anda akan bervariasi seiring dengan konten video Anda.)
Tingkat bingkai keluaran	Ikuti sumber
Penyisipan Gambar Keluaran	Dinonaktifkan
Keluaran Video Codec	HEVC (H.265)
Metadata Warna Keluaran	Sisipkan

Fitur	Persyaratan pengaturan Job
Resolusi video keluaran (w x h)	Lebar maksimal: 4096 Tinggi maksimal: 4096
Profil codec video keluaran	Utama/Utama/Utama atau Utama/Tinggi
Keterangan Jenis tujuan	Teks burn-in tidak didukung.
Tanggapi AFD	Tidak ada
Preprosesor korektor warna	Dinonaktifkan
Preprosesor burn-in kode waktu	Dinonaktifkan
Preprosesor peredam kebisingan	Dinonaktifkan
Penyisipan gambar gerak	Dinonaktifkan
Jenis antrian	Antrian sesuai permintaan

Melindungi aset media Anda dengan enkripsi dan menggunakan DRM AWS Elemental MediaConvert

Gunakan enkripsi untuk melindungi konten Anda dari akses yang tidak sah. Anda dapat menggunakan kombinasi opsi enkripsi ini dengan AWS Elemental MediaConvert:

- Enkripsi sisi server: Jaga agar file keluaran Anda tetap aman di bucket Amazon S3 yang AWS Elemental MediaConvert membaca dan menulis.
- Manajemen hak digital (DRM): Pastikan bahwa, setelah Anda mendistribusikan konten Anda, hanya pemirsa yang berwenang yang dapat menontonnya

Topik

- [Menerapkan enkripsi sisi server](#)
- [Enkripsi konten dan DRM di AWS Elemental MediaConvert](#)

Menerapkan enkripsi sisi server

Enkripsi sisi server dengan Amazon S3 adalah salah satu opsi enkripsi yang dapat Anda gunakan. AWS Elemental MediaConvert

Anda dapat melindungi file input dan keluaran saat istirahat dengan menggunakan enkripsi sisi server dengan Amazon S3:

- Untuk melindungi file input Anda, siapkan enkripsi sisi server seperti yang Anda lakukan untuk objek apa pun di bucket Amazon S3. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi data menggunakan enkripsi sisi server](#) di Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service.
- Untuk melindungi file keluaran Anda, tentukan di AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda bahwa Amazon S3 mengenkripsi file keluaran Anda saat mengunggahnya. MediaConvert Secara default, file output Anda tidak dienkripsi. Sisa topik ini memberikan informasi lebih lanjut tentang pengaturan pekerjaan Anda untuk mengenkripsi file output Anda.

Saat Anda mengatur keluaran AWS Elemental MediaConvert tugas untuk enkripsi sisi server, Amazon S3 mengenkripsi dengan kunci data. Sebagai langkah keamanan tambahan, kunci data itu sendiri dienkripsi dengan kunci master.

Anda memilih apakah Amazon S3 mengenkripsi kunci data dengan menggunakan kunci terkelola Amazon S3 default atau kunci KMS yang dikelola oleh (). AWS Key Management Service AWS KMS Menggunakan kunci master Amazon S3 default paling sederhana untuk disiapkan. Jika Anda lebih suka kontrol lebih besar atas kunci Anda, gunakan AWS KMS kunci. Untuk informasi selengkapnya tentang berbagai jenis kunci KMS yang dikelola AWS KMS, lihat [Apa itu? AWS Key Management Service](#) di Panduan AWS Key Management Service Pengembang.

Jika Anda memilih untuk menggunakan AWS KMS kunci, Anda dapat menentukan kunci yang dikelola pelanggan di AWS akun Anda. Jika tidak, AWS KMS gunakan kunci AWS terkelola untuk Amazon S3, yang memiliki alias. `aws/s3`

Cara mengatur keluaran tugas Anda untuk enkripsi sisi server

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan input, grup keluaran, dan output untuk video dan audio, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).

4. Untuk setiap grup keluaran yang memiliki output yang ingin dienkrpsi, siapkan enkripsi sisi server:
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih grup keluaran.
 - b. Di bagian pengaturan grup di sebelah kanan, pilih Enkripsi sisi server. Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturannya adalah `S3EncryptionSettings`.
 - c. Untuk manajemen kunci Enkripsi, pilih AWS layanan yang melindungi kunci data Anda. Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturannya adalah `S3ServerSideEncryptionType`.

Jika Anda memilih Amazon S3, Amazon S3 mengenkripsi kunci data Anda dengan kunci terkelola pelanggan yang disimpan Amazon S3 dengan aman. Jika Anda memilih AWS KMS, Amazon S3 mengenkripsi kunci data Anda dengan kunci KMS yang AWS Key Management Service (AWS KMS) menyimpan dan mengelola.

- d. [Jika Anda memilih AWS KMS pada langkah sebelumnya, secara opsional tentukan ARN dari salah satu dari Anda Apa itu? AWS Key Management Service](#) . Jika Anda melakukannya, AWS KMS akan menggunakan kunci KMS untuk mengenkripsi kunci data yang digunakan Amazon S3 untuk mengenkripsi file media Anda.

Jika Anda tidak menentukan kunci untuk AWS KMS, Amazon S3 menggunakan [kunci AWS terkelola](#) di AWS akun Anda yang digunakan secara eksklusif untuk Amazon S3.

- e. Jika Anda memilih AWS KMS untuk manajemen kunci Enkripsi, berikan `kms:Encrypt` dan `kms:GenerateDataKey` izin untuk peran AWS Elemental MediaConvert AWS Identity and Access Management (IAM) Anda. Ini memungkinkan MediaConvert untuk mengenkripsi file output Anda. Jika Anda juga ingin dapat menggunakan output ini sebagai input ke MediaConvert pekerjaan lain, berikan juga izin `kms:Decrypt`. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat topik-topik ini:
 - Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan peran IAM AWS Elemental MediaConvert untuk diasumsikan, lihat [Menyiapkan izin Peran IAM](#) di bagian Memulai panduan ini.
 - Untuk informasi selengkapnya tentang pemberian izin IAM menggunakan kebijakan inline, lihat prosedur Untuk menyematkan kebijakan inline untuk pengguna atau peran di Menambahkan izin identitas IAM (Konsol) di Panduan Pengguna [IAM](#).

- Untuk contoh kebijakan IAM yang memberikan AWS KMS izin, termasuk mendekripsi konten terenkripsi, lihat Contoh [kebijakan yang dikelola pelanggan](#) di Panduan Pengembang.AWS Key Management Service
5. Jalankan AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda seperti biasa. Jika Anda memilih AWS KMS untuk manajemen kunci Enkripsi, ingatlah untuk memberikan kms:Decrypt izin kepada pengguna atau peran apa pun yang Anda inginkan untuk dapat mengakses output Anda.

Enkripsi konten dan DRM di AWS Elemental MediaConvert

Lindungi konten Anda dari penggunaan yang tidak sah melalui enkripsi. Sistem manajemen hak digital (DRM) menyediakan kunci AWS Elemental MediaConvert untuk enkripsi konten, dan lisensi untuk pemain yang didukung dan konsumen lain untuk dekripsi.

Bagian berikut memberikan panduan tentang cara memilih dan menerapkan enkripsi konten menggunakan SPEKE untuk MediaConvert.

Topik

- [Dukungan sistem kontainer dan DRM dengan SPEKE](#)
- [Men-deploy SPEKE](#)
- [Parameter enkripsi SPEKE](#)
- [SPEKE v2.0 preset](#)
- [Menggunakan kunci konten terenkripsi dengan DRM](#)
- [Pemecahan masalah Enkripsi DRM](#)
- [Persyaratan](#)

Dukungan sistem kontainer dan DRM dengan SPEKE

MediaConvert mendukung [SPEKE Versi 1.0](#) dan [SPEKE Versi 2.0](#). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [mitra SPEKE dan panduan pelanggan](#).

SPEKE v1.0 Kontainer yang didukung dan sistem DRM

Tabel berikut mencantumkan berbagai wadah dan sistem manajemen hak digital (DRM) yang didukung SPEKE Versi 1.0.

Dukungan SPEKE v1.0 DRM

Jenis grup keluaran	Apel Fairplay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
DASH	Tidak didukung	Didukung	Didukung
Apel HLS	Didukung	Tidak didukung	Tidak didukung
Microsoft yang Lancar	Tidak didukung	Tidak didukung	Didukung
CMAF DASH dan CMAF HLS	Didukung	Didukung	Didukung

SPEKE v2.0 Kontainer yang didukung dan sistem DRM

Tabel berikut mencantumkan berbagai wadah dan sistem manajemen hak digital (DRM) yang didukung SPEKE Versi 2.0.

Dukungan SPEKE v2.0 DRM

Jenis grup keluaran	Apel Fairplay	Google Widevine	Microsoft PlayReady
DASH	Tidak didukung	Didukung	Didukung
Apel HLS	Didukung (Sample-AES)	Didukung	Didukung
Microsoft yang Lancar	Tidak didukung	Tidak didukung	Tidak didukung
CMAF DASH dan CMAF HLS	Didukung (CBCS)	Didukung (CBCSdanCENC)	Didukung (CBCSdanCENC)

Sistem DRM yang didukung IDs

Tabel berikut mencantumkan [sistem](#) DRM berbeda IDs yang MediaConvert mendukung.

Sistem IDs - Matriks dukungan untuk sistem DRM	Apel FairPlay	Google Widevine	Microsoft PlayReady

ID Sistem	94ce86fb-07ff-4f43- adb8-93d2fa968ca2	edef8ba9-79d6-4ace- a3c8-27dcd51d21ed	9a04f079-9840-4286- ab92-e65be0885f95

Men-deploy SPEKE

Penyedia sistem manajemen hak digital (DRM) Anda dapat membantu Anda mengatur penggunaan enkripsi DRM. MediaConvert Umumnya, penyedia memberi Anda gateway SPEKE untuk diterapkan di tempat yang sama Akun AWS di Wilayah AWS mana MediaConvert sedang berjalan.

Jika Anda harus membangun API Gateway Anda sendiri untuk terhubung MediaConvert ke layanan utama Anda, Anda dapat menggunakan [Server Referensi SPEKE](#) yang tersedia GitHub sebagai titik awal.

Parameter enkripsi SPEKE

Ketika Anda meminta enkripsi, Anda memberikan parameter input yang memungkinkan layanan untuk menemukan server kunci penyedia solusi DRM Anda, untuk mengautentikasi Anda sebagai pengguna dan untuk meminta kunci pengkodean yang tepat. Beberapa opsi hanya tersedia untuk grup keluaran tertentu.

Masukkan parameter enkripsi SPEKE sebagai berikut:

- Untuk ID Sumber Daya, masukkan pengenal untuk konten. Layanan mengirimkan ini ke server kunci untuk mengidentifikasi titik akhir saat ini. Seberapa unik Anda membuat ini tergantung pada seberapa halus kontrol akses yang Anda inginkan. Layanan ini tidak memungkinkan Anda untuk menggunakan ID yang sama untuk dua proses enkripsi simultan. ID sumber daya juga dikenal sebagai ID konten.

Contoh berikut menunjukkan ID sumber daya.

```
MovieNight20171126093045
```

- Untuk ID Sistem, masukkan pengidentifikasi unik untuk protokol streaming dan sistem DRM Anda. Jumlah sistem IDs yang dapat Anda tentukan bervariasi tergantung pada jenis grup keluaran:
 - CMAF — Untuk Sistem yang IDs diberi sinyal di DASH, tentukan setidaknya satu dan hingga tiga. IDs Untuk ID Sistem yang diberi sinyal di HLS, tentukan satu ID.
 - DASH — Untuk ID Sistem, tentukan setidaknya satu dan hingga dua IDs.
 - Apple HLS — Untuk ID Sistem, tentukan satu ID.

Jika Anda memberikan lebih dari satu ID sistem dalam satu bidang, masukkan pada baris terpisah, dan jangan pisahkan dengan koma atau tanda baca lainnya.

Untuk daftar sistem umum IDs, lihat Sistem [DASH-IF](#). IDs Jika Anda tidak tahu IDs, mintalah dari penyedia solusi DRM Anda.

- Untuk URL, masukkan URL proksi API Gateway yang Anda siapkan untuk berbicara dengan server kunci Anda. Proxy API Gateway harus berada dalam posisi yang sama Wilayah AWS seperti MediaConvert.

Contoh berikut menunjukkan URL.

```
https://1wm2dx1f33.execute-api.us-west-2.amazonaws.com/SpekeSample/copyProtection
```

- (Opsional) Untuk Sertifikat ARN, masukkan sertifikat RSA 2048 ARN untuk digunakan untuk enkripsi kunci konten. Gunakan opsi ini hanya jika penyedia kunci DRM Anda mendukung enkripsi kunci konten. Jika Anda menggunakan ini dan penyedia kunci Anda tidak mendukungnya, permintaan gagal.

Untuk memasukkan sertifikat ARN di sini, Anda harus sudah mengimpor sertifikat yang sesuai ke dalam AWS Certificate Manager, memasukkan sertifikat ARN dari ACM ke panel MediaConvert Sertifikat, dan mengaitkannya dengan. MediaConvert Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Menggunakan kunci konten terenkripsi dengan DRM”](#).

Contoh berikut menunjukkan sertifikat ARN.

```
arn:aws:acm:region:123456789012:certificate/97b4deb6-8983-4e39-918e-ef1378924e1e
```

Untuk mengenkripsi konten menggunakan SPEKE v1.0 dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Siapkan pekerjaan transcoding Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih grup keluaran yang ingin Anda aktifkan enkripsi.
3. Aktifkan enkripsi DRM.
4. Untuk grup keluaran CMAF dan Apple HLS, pilih metode enkripsi. Pastikan Anda memilih metode enkripsi yang bekerja dengan sistem DRM yang Anda gunakan.

Untuk grup keluaran DASH ISO dan MS Smooth, Anda tidak menentukan metode enkripsi. MediaConvert selalu menggunakan enkripsi AES-CTR (AES-128) dengan grup keluaran ini.

5. Untuk grup keluaran CMAF dan Apple HLS, pilih sumber untuk kunci enkripsi konten. Untuk jenis penyedia Key, pilih SPEKE untuk mengenkripsi menggunakan kunci yang disediakan oleh penyedia solusi DRM Anda, atau pilih kunci Statis untuk memasukkan kunci Anda sendiri.

Untuk grup keluaran DASH ISO dan MS Smooth, Anda tidak menentukan sumber untuk kunci enkripsi konten. Dengan grup keluaran ini, MediaConvert apakah DRM hanya dengan penyedia kunci yang sesuai dengan Speke.

- Untuk SPEKE, isi bidang parameter enkripsi.
- Untuk Kunci Statis, lihat [the section called “Parameter enkripsi kunci statis”](#) di bawah.

Opsi konfigurasi tambahan untuk Apple HLS dan CMAF

- (Opsional) Untuk vektor inisialisasi Konstan masukkan nilai hex 128-bit, 16-byte yang diwakili oleh string 32-karakter, yang akan digunakan dengan kunci untuk mengenkripsi konten.

Parameter enkripsi kunci statis

Opsi berikut adalah untuk enkripsi kunci statis:

- Nilai kunci statis - String yang valid untuk mengenkripsi konten.
- URL — URL yang akan disertakan dalam manifes sehingga perangkat pemain dapat mendekripsi konten.

SPEKE v2.0 preset

SPEKE Versi 2.0 mendukung penggunaan beberapa kunci enkripsi yang berbeda untuk trek audio dan video. MediaConvert menggunakan preset untuk mengkonfigurasi enkripsi. MediaConvert API mendefinisikan preset ini. Kunci enkripsi peta preset ke trek audio atau video tertentu, berdasarkan jumlah saluran untuk trek audio, dan berdasarkan resolusi video untuk trek video. MediaConvert menggunakan kombinasi spesifik preset enkripsi audio dan video untuk mendukung tiga skenario enkripsi yang berbeda:

- [Skenario 1: Trek yang tidak terenkripsi dan trek terenkripsi](#)
- [Skenario 2: Kunci enkripsi tunggal untuk semua trek audio dan video](#)

- [Skenario 3: Beberapa kunci enkripsi untuk trek audio dan video](#)

Skenario 1: Trek yang tidak terenkripsi dan trek terenkripsi

Anda dapat memilih untuk tidak mengenkripsi trek audio atau video dengan memilih preset UNENCRYPTED di preset enkripsi Video atau menu preset enkripsi Audio. Anda tidak dapat memilih UNENCRYPTED untuk preset audio dan video, karena hal itu berarti Anda tidak bermaksud mengenkripsi trek sama sekali. Selain itu, Anda tidak dapat menggabungkan preset UNENCRYPTED dan SHARED untuk audio dan video, karena SHARED adalah preset khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Skenario 2: Kunci enkripsi tunggal untuk semua trek audio dan video](#).

Daftar berikut menjelaskan kombinasi yang valid dari preset UNENCRYPTED:

- TIDAK TERENKRIPSI untuk trek audio, dan preset video apa pun dengan nama yang dimulai dengan PRESET_VIDEO_
- TIDAK TERENKRIPSI untuk trek video, dan preset audio apa pun dengan nama yang dimulai dengan PRESET_AUDIO_

Skenario 2: Kunci enkripsi tunggal untuk semua trek audio dan video

Preset SPEKE Versi 2.0 SHARED menggunakan kunci enkripsi tunggal untuk semua trek audio dan video, seperti pada SPEKE Versi 1.0. Saat Anda memilih preset BERSAMA, pilih untuk enkripsi audio dan video.

Skenario 3: Beberapa kunci enkripsi untuk trek audio dan video

Saat Anda menggunakan preset dengan nama yang dimulai dengan PRESET_VIDEO_ atau PRESET_AUDIO_, MediaConvert mengenkripsi trek audio dan trek video dengan jumlah kunci enkripsi yang ditentukan oleh preset tertentu. Tabel berikut menunjukkan berapa banyak MediaConvert permintaan kunci dari server kunci dan bagaimana kunci tersebut dipetakan ke trek. Jika tidak ada trek yang cocok dengan kriteria untuk kunci tertentu, MediaConvert jangan gunakan kunci itu untuk mengenkripsi trek apa pun.

MediaConvert mengenkripsi i-Frame hanya trek trickplay dengan kunci yang sesuai dengan resolusinya.

Dalam tabel berikut, nilai nama kunci adalah nilai ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atribut yang MediaConvert digunakan dalam dokumen CPIX. Ini dikirim ke server SPEKE untuk kunci konten tertentu.

Preset enkripsi video

Nama prasetel	Jumlah kunci	Nama kunci	Resolusi minimum	Resolusi maksimum
PRESET_VI DEO_1	1	VIDEO	Tidak ada resolusi minimum atau maksimum. MediaConvert mengenkripsi semua trek dengan kunci yang sama.	
PRESET_VI DEO_2	2	SD	Tidak ada minimum	<= 1024x576
		HD	> 1024x576	Tidak maksimal
PRESET_VI DEO_3	3	SD	Tidak ada minimum	<= 1024x576
		HD	> 1024x576	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Tidak maksimal
PRESET_VI DEO_4	4	SD	Tidak ada minimum	<= 1024x576
		HD	> 1024x576	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
PRESET_VI DEO_5	5	UHD2	> 4096x2160	Tidak maksimal
		SD	Tidak ada minimum	<= 1024x576
		HD1	> 1024x576	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
		UHD2	> 4096x2160	Tidak maksimal

Nama prasetel	Jumlah kunci	Nama kunci	Resolusi minimum	Resolusi maksimum
PRESET_VI DEO_6	4	SD	Tidak ada minimum	<= 1024x576
		HD1	> 1024x576	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Tidak maksimal
PRESET_VI DEO_7	3	SD+ HD1	Tidak ada minimum	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD	> 1920x1080	Tidak maksimal
PRESET_VI DEO_8	4	SD+ HD1	Tidak ada minimum	<= 1280x720
		HD2	> 1280x720	<= 1920x1080
		UHD1	> 1920x1080	<= 4096x2160
		UHD2	> 4096x2160	Tidak maksimal
DIBAGIKAN	1	SEMUA	Tidak ada resolusi minimum atau maksimum. MediaConvert mengenkripsi semua trek video dan audio dengan kunci yang sama.	
TIDAK TERENKRIPSI	0	N/A	MediaConvert tidak mengenkripsi trek video apa pun.	

Dalam tabel berikut, nilai nama kunci adalah nilai ContentKeyUsageRule@IntendedTrackType atribut yang MediaConvert digunakan dalam dokumen CPIX. Ini dikirim ke server SPEKE untuk kunci konten tertentu.

Preset enkripsi audio

Nama prasetel	Jumlah kunci	Nama kunci	Jumlah minimum saluran	Jumlah saluran maksimum
PRESET_AUDIO_1	1	AUDIO	Tidak ada jumlah minimum atau maksimum saluran. MediaConvert mengenkripsi semua trek audio dan video dengan kunci yang sama.	
PRESET_AUDIO_2	2	STEREO_AUDIO	Tidak ada minimum	2
		MULTICHANNEL_AUDIO	> 2	Tidak maksimal
PRESET_AUDIO_3	3	STEREO_AUDIO	Tidak ada minimum	2
		MULTICHANNEL_AUDIO_3_6	> 2	<= 6
		MULTICHANNEL_AUDIO_7	> 6	Tidak maksimal
DIBAGIKAN	1	SEMUA	Tidak ada jumlah minimum atau maksimum saluran. MediaConvert mengenkripsi semua trek audio dan video dengan kunci yang sama.	
TIDAK TERENKRIPSI	0	N/A	MediaConvert tidak mengenkripsi trek audio apa pun.	

Sekarang Anda tahu caranya MediaConvert mendukung preset SPEKE Versi 2.0 untuk trek yang tidak terenkripsi dan trek terenkripsi. Dengan preset ini, Anda dapat menggunakan satu kunci enkripsi untuk semua trek audio dan video, dan beberapa kunci enkripsi untuk trek audio dan video.

Menggunakan kunci konten terenkripsi dengan DRM

Untuk solusi enkripsi DRM yang paling aman, gunakan kunci konten terenkripsi selain konten terenkripsi. Untuk menggunakan kunci konten terenkripsi, Anda harus mengimpor sertifikat yang sesuai ke AWS Certificate Manager (ACM), dan kemudian mempersiapkannya untuk digunakan. AWS Elemental MediaConvert Untuk informasi tentang ACM, lihat [Panduan Pengguna AWS Certificate Manager](#).

Jalankan AWS Certificate Manager di Wilayah yang sama seperti yang Anda jalankan AWS Elemental MediaConvert.

Untuk menyiapkan sertifikat untuk enkripsi kunci konten DRM

1. Dapatkan sertifikat 2048 RSA, SHA-512 yang ditandatangani.
2. Buka konsol ACM di <https://console.aws.amazon.com/acm/>.
3. Impor sertifikat ke ACM sesuai dengan instruksi di [Mengimpor sertifikat](#) ke dalam. AWS Certificate Manager Catat sertifikat ARN yang dihasilkan karena Anda akan memerlukannya nanti.

Untuk digunakan dalam enkripsi DRM, sertifikat Anda harus memiliki status Diterbitkan di ACM.

4. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
5. Di panel navigasi, di bawah Sertifikat, masukkan ARN sertifikat Anda, lalu pilih Sertifikat asosiasi.

Untuk menemukan sertifikat yang terkait dengan AWS Elemental MediaConvert

Di konsol ACM, daftarkan dan tampilkan sertifikat Anda untuk menemukan sertifikat yang telah dikaitkan dengan MediaConvert Anda. Di bagian Detail dari deskripsi sertifikat, Anda dapat melihat MediaConvert asosiasi dan mengambil sertifikat ARN. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar sertifikat yang dikelola ACM dan Jelaskan sertifikat ACM](#).

Untuk menggunakan sertifikat di AWS Elemental MediaConvert

Saat Anda menggunakan enkripsi DRM, berikan salah satu sertifikat terkait Anda ARNs dalam parameter enkripsi SPEKE. Ini memungkinkan enkripsi kunci konten. Anda dapat menggunakan sertifikat ARN yang sama untuk beberapa pekerjaan. Untuk informasi, lihat [the section called “Dukungan sistem kontainer dan DRM dengan SPEKE”](#).

Cara memperbarui sertifikat

Untuk memperbarui sertifikat yang telah dikaitkan dengan Anda AWS Elemental MediaConvert, impor ulang. AWS Certificate Manager Sertifikat diperbarui tanpa gangguan penggunaannya di MediaConvert

Untuk menghapus sertifikat

Untuk menghapus sertifikat dari AWS Certificate Manager, Anda harus terlebih dahulu memisahkannya dari layanan lain. Untuk memisahkan sertifikat dari AWS Elemental MediaConvert, salin sertifikat ARN dari ACM, arahkan ke panel MediaConvert Sertifikat, masukkan sertifikat ARN, lalu pilih Dissociate certificate.

Pemecahan masalah Enkripsi DRM

Jika server kunci sistem DRM tidak tersedia saat AWS Elemental MediaConvert meminta kunci, konsol akan menampilkan pesan berikut: Server Kunci Tidak Tersedia.

Enkripsi kunci konten menambahkan lapisan kompleksitas lain pada pekerjaan Anda. Jika Anda mengalami masalah pada pekerjaan yang mengaktifkan enkripsi kunci konten, hapus sertifikat ARN dari pengaturan pekerjaan Anda dan pecahkan masalah pekerjaan menggunakan pengiriman kunci yang jelas. Ketika Anda memilikinya berfungsi, masukkan kembali sertifikat ARN, dan kemudian coba pekerjaan itu lagi.

Jika Anda menghubungi [AWS Dukungan Pusat](#) untuk tujuan pemecahan masalah, sediakan informasi berikut:

- Wilayah tempat pekerjaan dijalankan
- ID Tugas
- account-id
- Nama penyedia solusi DRM Anda
- Detail lain tentang masalah yang Anda alami yang dapat membantu pemecahan masalah

Persyaratan

Saat menerapkan enkripsi konten untuk MediaConvert, lihat batasan dan persyaratan berikut:

- Gunakan AWS Secure Packager and Encoder Key Exchange (SPEKE) API untuk memfasilitasi integrasi dengan penyedia sistem manajemen hak digital (DRM). Untuk informasi tentang SPEKE, lihat [Apa itu Secure Packager dan Encoder Key Exchange?](#)

- Penyedia sistem DRM Anda harus mendukung SPEKE. Untuk daftar penyedia DRM yang mendukung SPEKE, lihat topik [Get on board with a DRM platform provider](#) di mitra SPEKE dan panduan pelanggan. Penyedia DRM Anda dapat membantu Anda mengatur penggunaan enkripsi DRM. MediaConvert

Bekerja dengan konversi frame rate

Kecepatan bingkai aset video menunjukkan seberapa cepat perangkat pemutar video memutar ulang bingkai video, dalam bingkai per detik (fps). Misalnya, film memiliki frame rate 24 fps, siaran televisi NTSC adalah 29,97/59,94 fps, dan siaran televisi PAL adalah 50/25 fps. Jika Anda menyimpan pengaturan MediaConvert default dalam pekerjaan Anda, video keluaran Anda akan memiliki frame rate yang sama dengan video input Anda.

Beberapa video memiliki frame rate yang bervariasi selama durasi video. Misalnya, beberapa kamera secara otomatis menghasilkan video yang menggunakan lebih banyak bingkai untuk urutan aksi tinggi dan lebih sedikit bingkai untuk urutan dengan gerakan lebih sedikit. MediaConvert mendukung input frame rate variabel (VFR), tetapi hanya menciptakan output frame rate konstan (CFR). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Input frame rate variabel](#).

Topik

- [Pengaturan untuk konversi frame rate](#)
- [Mengonversi frame rate video Anda](#)
- [Menggunakan input frame rate variabel di AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Bekerja dengan tipe pemindaian progresif dan interlaced di AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Bekerja dengan telekomunikasi di AWS Elemental MediaConvert](#)

Pengaturan untuk konversi frame rate

Untuk membuat output yang memiliki frame rate berbeda dari input Anda, gunakan MediaConvert pengaturan ini:

Frame rate (frameRateControl,frameRateNumerator,frameRateDenominator)

Untuk konversi frame rate, tentukan frame rate dalam pengaturan pengkodean output Anda yang berbeda dari frame rate video input Anda. MediaConvert kemudian akan membuat output yang memiliki frame rate yang Anda tentukan, bukan frame rate dari video input Anda.

Menentukan frame rate output Anda secara langsung dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda bisa lebih kompleks daripada melakukannya di MediaConvert konsol. Untuk detailnya, lihat prosedur penggunaan API, CLI, dan SDK dalam topik. [Mengkonfigurasi konversi frame rate](#)

Algoritma konversi frame rate (frameRateConversionAlgorithm)

Pilih bagaimana Anda MediaConvert ingin menambah atau mengurangi frame rate. Pilihan terbaik untuk pengaturan ini tergantung pada konten video Anda.

Saat Anda menggunakan Drop duplikat, MediaConvert salin atau hapus bingkai tetapi tidak mengubahnya. Ini mempertahankan kualitas gambar dari setiap frame individu, tetapi mungkin menyebabkan kegagapan dalam beberapa konversi. Untuk konversi yang sederhana secara numerik, seperti 60 fps hingga 30 fps, Drop duplikat sering kali merupakan pilihan terbaik.

Saat Anda menggunakan Interpolate, MediaConvert padukan bingkai bersama-sama untuk menghindari kebutuhan untuk mengulang atau menghapus bingkai. Ini menghasilkan gerakan halus, tetapi mungkin memperkenalkan artefak video yang tidak diinginkan. Untuk konversi yang kompleks secara numerik, Interpolate cenderung memberikan hasil yang lebih baik daripada duplikat Drop.

Saat Anda MediaConvert menggunakan FrameFormer, gunakan InSync FrameFormer perpustakaan. Konversi menggunakan interpolasi kompensasi gerakan berdasarkan konten video masukan Anda. FrameFormer melakukan berbagai teknik konversi frame rate scene-by-scene berdasarkan dan dapat menggunakan teknik yang berbeda pada wilayah yang berbeda dari setiap frame. FrameFormer melakukan konversi berdasarkan deteksi otomatis irama dasar video sumber Anda, daripada mengandalkan frame rate yang dilaporkan dalam metadata file.

Keterbatasan fitur:

- Anda dapat menggunakan FrameFormer dengan input yang memiliki resolusi hingga 4K saja. MediaConvert tidak mendukung FrameFormer konversi dengan input 8K.
- Anda FrameFormer hanya dapat menggunakan pekerjaan yang Anda jalankan melalui antrian sesuai permintaan. Anda tidak dapat menggunakan antrian yang dipesan dengan FrameFormer

Menggunakan FrameFormer meningkatkan waktu transcoding dan menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman [harga MediaConvert](#) .

Bergantung pada konversi, Anda mungkin juga menggunakan pengaturan ini:

PAL lambat (slowPal)

Saat Anda mengonversi frame rate dari 23,976 atau 24 frame per detik (fps) menjadi 25 fps, Anda dapat mengaktifkan Slow PAL (slow phase alternating line) secara opsional. Saat Anda mengaktifkan PAL yang lambat, alih-alih menduplikasi bingkai untuk meningkatkan kecepatan bingkai, MediaConvert pelabelan ulang bingkai video sebagai 25 fps dan mengambil sampel ulang audio Anda agar tetap disinkronkan dengan video. Konversi frame rate PAL yang lambat sedikit mengurangi durasi video. Umumnya, Anda menggunakan PAL lambat untuk mengonversi format bioskop untuk pemutaran berbasis file atau streaming internet.

Telekomunikasi () telecine

Saat Anda mengonversi frame rate dari 23,976 frame per detik (fps) menjadi 29,97 fps, dan jenis pemindaian output Anda saling terkait, Anda dapat secara opsional mengatur Telecine ke Hard atau Soft untuk membuat gambar yang lebih halus. Umumnya, Anda menggunakan telekomunikasi saat menyiapkan aset video untuk disiarkan ke kotak set-top.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Telecine](#).

Jenis pemindaian (inputScanType)

Gunakan pengaturan ini hanya dengan input frame tersegmentasi progresif (pSF).

MediaConvert secara otomatis mendeteksi input progresif dan interlaced. Tapi itu tidak mendeteksi PSF. Jika input Anda adalah pSF, atur jenis Pindai ke pSF untuk menjaga kualitas yang lebih baik saat Anda melakukan deinterlacing dan konversi frame rate.

Mengonversi frame rate video Anda

Setelah Anda tahu bagaimana Anda ingin menentukan pengaturan yang relevan, gunakan salah satu prosedur berikut untuk mengatur pekerjaan Anda. Untuk informasi konseptual dan panduan tentang memilih nilai yang tepat untuk pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk konversi frame rate](#).

Console

Untuk mengatur tugas transcoding Anda dengan konversi frame rate menggunakan MediaConvert konsol:

1. Tentukan nilai yang ingin Anda tetapkan untuk konversi frame rate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk konversi frame rate](#).
2. Siapkan input dan output pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam. [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)

3. Pada halaman Create job, di panel Job di sebelah kiri, pilih output yang ingin Anda gunakan konversi frame rate.

 Tip

Untuk menemukan pengaturan pengkodean tertentu di MediaConvert konsol, gunakan fungsi pencarian browser Anda.

4. Di bagian Pengaturan pengkodean, untuk Frame rate, pilih frame rate yang Anda inginkan untuk output Anda. Jika frame rate yang Anda inginkan tidak terdaftar, pilih Custom. Kemudian tentukan frame rate Anda sebagai pecahan di bidang di sebelah kanan Frame rate.
5. Untuk algoritma konversi Framerate, pilih algoritma yang paling sesuai dengan konten Anda.

Algoritma konversi framerate tidak tersedia di MediaConvert konsol sampai Anda memilih frame rate output Anda.

6. Opsional. Jika output Anda 25 fps dan Anda ingin menggunakan Slow PAL, aktifkan.
7. Opsional. Jika Anda mengonversi dari 23.976 fps ke 29,97 fps dan Anda ingin melakukan konversi telecine, atur Telecine ke Hard atau Soft.

Telecine tidak tersedia di MediaConvert konsol sampai Anda menyetel frame rate output ke 29,97.

API, SDK, or CLI

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)

Untuk menyiapkan tugas transcoding Anda dengan konversi frame rate menggunakan API, SDK atau (AWS Command Line Interface CLI):

1. Tentukan nilai yang ingin Anda tetapkan untuk konversi frame rate. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pengaturan untuk konversi frame rate](#).
2. Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

- Kontrol laju bingkai (`framerateControl`)

Gunakan pengaturan kontrol frame rate untuk menentukan apakah MediaConvert menggunakan frame rate dari sumber input Anda atau frame rate yang Anda tentukan dengan `framerateDenominator` pengaturan `framerateNumerator` dan.



Note

Perilaku default untuk pengaturan ini adalah mengikuti sumber. Oleh karena itu, jika Anda menjauhkan pengaturan ini dari spesifikasi pekerjaan JSON Anda, MediaConvert abaikan nilai apa pun yang Anda berikan untuk `framerateNumerator` dan `framerateDenominator`.

- AV1: [framerateControl](#)
- AVC (H.264): [framerateControl](#)
- HEVC (H.265): [framerateControl](#)
- MPEG-2: [framerateControl](#)
- Apple ProRes: [framerateControl](#)
- VP8: [framerateControl](#)
- VP9: [framerateControl](#)
- Frame rate (`framerateNumerator` dan `framerateDenominator`)

Dalam skema pengaturan MediaConvert pekerjaan, frame rate direpresentasikan sebagai pecahan, untuk mempertahankan presisi dengan bilangan irasional. Oleh karena itu, tentukan nilai frame rate Anda `framerateNumerator` dibagi dengan `framerateDenominator`. Untuk nilai frame rate umum, lihat tabel berikut daftar pengaturan ini.

Link ke `framerateNumerator`

- AV1: [framerateNumerator](#)
- AVC (H.264): [framerateNumerator](#)
- HEVC (H.265): [framerateNumerator](#)
- MPEG-2: [framerateNumerator](#)
- Apple ProRes: [framerateNumerator](#)
- VP8: [framerateNumerator](#)
- VP9: [framerateNumerator](#)

Link ke `framerateDenominator`

- AV1: [framerateDenominator](#)
- AVC (H.264): [framerateDenominator](#)
- HEVC (H.265): [framerateDenominator](#)
- MPEG-2: [framerateDenominator](#)
- Apple ProRes: [framerateDenominator](#)
- VP8: [framerateDenominator](#)
- VP9: [framerateDenominator](#)
- Algoritma konversi frame rate (`framerateConversionAlgorithm`)
 - AV1: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - AVC (H.264): [framerateConversionAlgorithm](#)
 - HEVC (H.265): [framerateConversionAlgorithm](#)
 - MPEG-2: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - Apple ProRes: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - VP8: [framerateConversionAlgorithm](#)
 - VP9: [framerateConversionAlgorithm](#)

- PAL lambat (slowPal)

- AVC (H.264): [slowPal](#)
- HEVC (H.265): [slowPal](#)
- MPEG-2: [slowPal](#)
- Apple ProRes: [slowPal](#)
- Telekomunikasi () telecine
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)
 - Apple ProRes: [telecine](#)
 - Jenis pemindaian ([InputScanType](#))

Rasio frame rate umum

Frame rate nama umum	Nilai untuk FrameRateNumerator	Nilai untuk FrameRateDenominator
23.976	24.000	1,001
29,97	30.000	1,001
59,94	60.000	1,001

Menggunakan input frame rate variabel di AWS Elemental MediaConvert

Beberapa video memiliki frame rate yang bervariasi selama durasi video. Beberapa kamera—misalnya, kamera di banyak smartphone—secara otomatis menghasilkan video yang menggunakan lebih banyak bingkai untuk urutan aksi tinggi dan lebih sedikit bingkai untuk urutan dengan gerakan lebih sedikit. MediaConvert mendukung input frame rate variabel (VFR), tetapi hanya menciptakan output frame rate konstan (CFR).

Pengaturan default untuk frame rate output adalah Follow source. Follow source menyebabkan perilaku yang berbeda tergantung pada apakah video input Anda memiliki frame rate konstan atau variabel.

- Untuk input frame rate konstan, Follow source menghasilkan output yang memiliki frame rate yang sama dengan video input.

- Untuk input frame rate variabel, Follow source menghasilkan output yang memiliki output frame rate konstan, dengan frame rate yang merupakan rata-rata frame rate input, dibulatkan ke frame rate standar bilangan bulat terdekat: 1, 5, 10, 15, 24, 30, 50, atau 60 fps.

Pembatasan fitur

MediaConvert dukungan untuk video frame rate variabel terbatas dengan cara ini:

- Frame rate variabel didukung sebagai input saja. Output hanya frame rate konstan.
- Input frame rate variabel hanya didukung dalam wadah ini: MP4, MOV, WEBM, dan MKV.

Bekerja dengan tipe pemindaian progresif dan interlaced di AWS Elemental MediaConvert

Progresif dan interlaced adalah dua jenis metode tampilan video. Perangkat layar modern mendeteksi apakah video saling terkait atau progresif dan secara otomatis memutar video dengan benar. Tapi, video progresif terlihat jauh lebih baik di layar modern.

Untuk mendapatkan hasil terbaik dengan menggunakan interlacing/deinterlacing dan mengkonversi ke dan dari telecine, Anda harus mempertimbangkan bagaimana video input Anda direkam dan transformasi apa yang telah dilakukan untuk itu. Misalnya, saat Anda menerapkan deinterlacing ke input yang tidak saling terkait, kualitas video keluaran Anda menurun.

Topik

- [Kosakata tipe pemindaian dasar](#)
- [Pengaturan untuk konversi jenis pemindaian](#)
- [Mengonversi jenis pemindaian video Anda](#)
- [Kombinasi dan persyaratan pengaturan yang valid](#)

Kosakata tipe pemindaian dasar

Video progresif

Video progresif mencakup semua baris di semua bingkai. Ini terlihat lebih baik di layar modern karena secara drastis mengurangi jumlah kedipan gambar yang dilihat pemirsa di layar.

Perangkat yang menampilkan video progresif akan menggambar ulang semua garis horizontal


dalam bingkai. Misalnya, perangkat yang berjalan pada 50 Hertz memainkan 1080 video progresif menggambar ulang 1080 baris (setiap baris dalam bingkai) 50 kali per detik.

Video interlaced

Video interlaced menggunakan teknik yang menggandakan frame rate yang dirasakan dari tampilan video tanpa menghabiskan bandwidth ekstra. Pada tampilan yang lebih lama, kebanyakan orang tidak akan melihat penurunan kualitas video dengan video interlaced. Perangkat yang mendukung video interlaced menggambar ulang setiap garis horizontal lainnya dalam bingkai. Misalnya, perangkat yang berjalan pada 50 Hertz memainkan 1080 video interlaced menggambar ulang 540 baris (setengah dari garis dalam bingkai) 50 kali per detik.

Polaritas bidang untuk bingkai yang saling terkait

Video interlaced berisi dua bidang bingkai video, masing-masing terdiri dari setiap garis horizontal gambar lainnya. Polaritas bidang dalam video membedakan antara dua set garis ini. Polaritas set menunjukkan apakah bidang atas didahulukan atau bidang bawah didahulukan. Dalam ilustrasi berikut, himpunan dengan polaritas bidang atas ditampilkan dengan warna biru dan berisi garis paling atas. Set dengan polaritas bidang bawah ditampilkan dalam warna merah dan berisi garis horizontal kedua dari atas. Bingkai lengkap berisi keduanya, dengan setiap set disegarkan secara bergantian.



Saat Anda membuat output interlaced dengan MediaConvert, Anda dapat menentukan polaritas bidang mana yang lebih dulu dengan pengaturan mode Interlace.

Pengaturan untuk konversi jenis pemindaian

Untuk mengonversi antara interlaced ke video progresif, tentukan MediaConvert pengaturan yang tercakup dalam topik ini. Topik ini menawarkan informasi konseptual dan panduan untuk memilih nilai

untuk MediaConvert pengaturan yang terkait dengan interlacing dan deinterlacing. Untuk petunjuk untuk menentukannya, lihat prosedur dalam topik [Mengkonfigurasi konversi jenis pemindaian](#).

Nilai yang valid untuk beberapa pengaturan ini bergantung pada apa yang Anda pilih untuk pengaturan lainnya. Untuk tabel yang menunjukkan cara menentukannya bersama dengan benar, lihat [Persyaratan](#).

Preprosesor Deinterlacer (Deinterlacer)

Gunakan pengaturan induk ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan deinterlacing. Jika Anda hanya mengaktifkan deinterlacer tanpa menentukan pengaturan deinterlacing lebih lanjut, pekerjaan Anda akan mengonversi konten interlaced menjadi progresif. Agar deinterlacing default berfungsi dengan benar, video input Anda harus saling terkait dan bingkai video input Anda tidak boleh memiliki metadata yang menandainya sebagai progresif.

Kontrol Deinterlace () DeinterlacerControl

Pengaturan ini adalah anak dari pengaturan deinterlacer. Anda dapat secara opsional menggunakan kontrol Deinterlace untuk memiliki MediaConvert deinterlace semua frame video input Anda, termasuk yang ditandai sebagai progresif. Gunakan pengaturan ini hanya jika Anda tahu bahwa metadata ini di video input Anda salah.

Algoritma Deinterlace (DeinterlaceAlgorithm)

Pengaturan ini adalah anak dari pengaturan deinterlacer. Anda dapat secara opsional menggunakan algoritma Deinterlace untuk menentukan cara MediaConvert melakukan deinterlacing untuk mendapatkan kualitas terbaik untuk konten Anda. Untuk gambar yang lebih tajam, pilih salah satu opsi interpolasi adaptif gerak (ticker Interpolate atau Interpolate). Untuk gerakan yang lebih halus, pilih salah satu opsi campuran (Blend atau Blend ticker). Saat file sumber Anda menyertakan teks bergerak, seperti judul bergulir di bagian bawah bingkai, pilih versi ticker dari algoritme.

Mode Deinterlace () DeinterlacerMode

Pengaturan ini adalah anak dari pengaturan deinterlacer. Anda dapat secara opsional menggunakan mode Deinterlace untuk memodifikasi cara MediaConvert menerapkan deinterlacing.

Pertahankan nilai default, Deinterlace, untuk melakukan deinterlacing biasa.

Pilih Inverse telecine untuk mengonversi hard telecine (29,97 fps, interlaced) menjadi video progresif pada 23.976 fps. Saat Anda menggunakan inverse telecine, Anda masih harus

menentukan frame rate output Anda sebagai 23,97. MediaConvert tidak secara otomatis mengatur ini.

Pilih Adaptive untuk mendeteksi input interlaced MediaConvert secara otomatis dan menerapkan deinterlacing dan inverse telecine ke dalamnya. Mode deinterlace adaptif berguna saat Anda menggunakan preset keluaran, templat pekerjaan, atau pemrograman khusus untuk menerapkan pengaturan pekerjaan yang sama untuk mentranskode seluruh pustaka aset.

 Note

Ketika Anda memilih Adaptive untuk pengaturan ini, MediaConvert secara otomatis menggunakan telecine terbalik juga.

Mode jalinan () interlaceMode

Saat Anda membuat video interlaced, baik dari input progresif atau interlaced, gunakan pengaturan ini. MediaConvert Nilai default dari pengaturan ini adalah Progresif, sehingga Anda dapat mengabaikan pengaturan ini kecuali Anda menginginkan output yang saling terkait.

 Note

Bila Anda menggunakan input interlaced dan Anda mempertahankan pengaturan default, Progressive, untuk mode Interlace, Anda juga harus mengaktifkan Deinterlace. Jika tidak, output progresif Anda akan memiliki kualitas video yang sangat buruk.

Saat Anda membuat output interlaced, gunakan mode Interlace untuk menentukan [polaritas bidang](#) output Anda. Anda dapat langsung menentukan bidang yang didahulukan, atau Anda dapat mengaturnya untuk mengikuti polaritas input sumber. Untuk pekerjaan yang memiliki banyak input, output mungkin memiliki campuran bidang atas dan bawah terlebih dahulu, tergantung pada polaritas input.

Saat Anda mengatur mode Interlace untuk mengikuti sumber dan input Anda progresif, polaritas bidang output tergantung pada opsi berikut yang Anda tetapkan. Ikuti, bidang teratas menghasilkan output yang merupakan bidang teratas terlebih dahulu. Ikuti, bidang bawah menghasilkan output yang bidang bawah terlebih dahulu.

Jenis pemindaian (inputScanType)

Gunakan pengaturan ini hanya jika input Anda adalah progressive segmented frame (pSF). MediaConvert secara otomatis mendeteksi input progresif dan interlaced. Tapi itu tidak mendeteksi PSF. Jika input Anda adalah pSF, atur jenis Pindai ke pSF untuk menjaga kualitas yang lebih baik saat Anda melakukan deinterlacing dan konversi frame rate.

Mengonversi jenis pemindaian video Anda

Setelah Anda tahu bagaimana Anda ingin menentukan pengaturan yang relevan, gunakan salah satu prosedur berikut untuk mengatur pekerjaan Anda. Untuk informasi konseptual dan panduan tentang memilih nilai yang tepat untuk pengaturan ini, lihat [Pengaturan untuk konversi jenis pemindaian](#).

Untuk mengatur pekerjaan transcoding Anda untuk mengonversi jenis pemindaian dan telecine (konsol)

1. Konsultasikan topik [Pengaturan untuk konversi jenis pemindaian](#) untuk menentukan nilai yang ingin Anda tetapkan untuk interlacing atau deinterlacing.
2. Siapkan input dan output pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam. [Tutorial: Mengonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)
3. Pada halaman Create job, di panel Job di sebelah kiri, pilih output yang ingin Anda kerjakan.
4. Temukan pengaturan yang Anda butuhkan di bagian Pengaturan pengkodean sebagai berikut:
 - Deinterlacer preprocessor: Pilih Deinterlacer dari daftar preprocessors di bagian bawah bagian Encoding settings.
 - Kontrol Deinterlace: Temukan pengaturan ini di bagian Deinterlacer setelah Anda mengaktifkan deinterlacer.
 - Algoritma Deinterlace: Temukan pengaturan ini di bagian Deinterlacer setelah Anda mengaktifkan deinterlacer.
 - Mode Deinterlace: Temukan pengaturan ini di bagian Deinterlacer setelah Anda mengaktifkan deinterlacer.
 - Mode interlace: Temukan pengaturan ini langsung di bawah pengaturan Encoding. Anda mungkin ingin menggunakan fungsi pencarian browser web Anda untuk menemukan pengaturan ini.

- **Telecine:** Pengaturan ini hanya terlihat di MediaConvert konsol saat Anda menyetel Frame rate ke 29,970. Temukan Frame rate langsung di bawah pengaturan Encoding. Anda mungkin ingin menggunakan fungsi pencarian browser web Anda untuk menemukan pengaturan ini.

Nilai default untuk Telecine adalah None. Oleh karena itu, Anda hanya perlu membuat pengaturan ini terlihat di MediaConvert konsol saat Anda membuat output telecine.

Untuk mengatur tugas transcoding Anda untuk mengonversi jenis pemindaian dan telekomunikasi (API, CLI, atau SDK)

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
 - [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)
1. Konsultasikan topik [Pengaturan untuk konversi jenis pemindaian](#) untuk menentukan nilai yang ingin Anda tetapkan untuk interlacing atau deinterlacing.
 2. Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

- Preprosesor Deinterlacer: [Deinterlacer](#)
- Kontrol Deinterlace: [DeinterlacerControl](#)
- Algoritma Deinterlace: [DeinterlaceAlgorithm](#)
- Mode deinterlace: [DeinterlacerMode](#)

- Mode jalinan () `interlaceMode`
 - AVC (H.264): [interlaceMode](#)
 - HEVC (H.265): [interlaceMode](#)
 - MPEG-2: [interlaceMode](#)
 - Apple ProRes: [interlaceMode](#)
- Telecine () `telecine`
 - AVC (H.264): [telecine](#)
 - HEVC (H.265): [telecine](#)
 - MPEG-2: [telecine](#)
 - Apple ProRes: [telecine](#)
- Jenis pemindaian ([InputScanType](#))

Kombinasi dan persyaratan pengaturan yang valid

Gunakan tabel ini untuk mengonfirmasi bahwa pengaturan jenis pemindaian yang ingin Anda gunakan valid bersama dan berfungsi dengan jenis pemindaian input sumber Anda.

Note

Algoritma Deinterlace tidak muncul dalam tabel ini, karena kapan pun masuk akal untuk mengaktifkan Deinterlacer, Anda dapat memilih nilai apa pun terlepas dari pengaturan Anda yang lain.

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Progresif	Progresif	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Progresif (default)

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
		Telecine: Tidak ada (default)
Terjalin	Progresif	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Salah satu nilai Mode deinterlace: Deinterlace (default) Mode interlace: Progresif (default) Telecine: Tidak ada (default)
Telecine keras	Progresif	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Salah satu nilai Mode deinterlace: Telecine terbalik Mode interlace: Progresif (default) Telecine: Tidak ada (default) Tingkat bingkai: 23.976

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Telecine keras	Progresif Bila Anda ingin menggunakan Adaptive untuk mode Deinterlace	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Normal Mode Deinterlace: Adaptif Mode interlace: Progresif (default) Telecine: Tidak ada (default) Tingkat bingkai: 23.976
Telecine lembut	Progresif	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Progresif (default) Telecine: Tidak ada (default) Tingkat bingkai: 23.976
Beberapa input, beberapa saling terkait dan beberapa progresif	Progresif	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Normal Mode Deinterlace: Adaptif Mode interlace: Progresif (default) Telecine: Tidak ada (default)

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Progresif	Telecine keras	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Keras Frame rate: 29,97
Telecine keras	Telecine keras	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Tidak ada Frame rate: Ikuti sumber
Telecine lembut	Telecine keras	Deinterlacer: Dinonaktifkan Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Keras Framerate: 29,97

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Beberapa input, beberapa saling terkait dan beberapa progresif	Telecine keras	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Keras Framerate: 29,97
Terjalin	Terjalin	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Tidak ada
Beberapa input, beberapa saling terkait dan beberapa progresif	Terjalin	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Tidak ada

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Progresif	Telecine lembut	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Lembut
Telecine keras	Telecine lembut	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Salah satu nilai Mode deinterlace: Telecine terbalik Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Lembut Framerate: 23.967

Untuk mengonversi masukan ini	Untuk output ini	Gunakan nilai pengaturan ini
Telecine keras	Telecine lembut Bila Anda ingin menggunakan Adaptive untuk mode Deinterlace	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Normal Mode Deinterlace: Adaptif Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Lembut Framerate: 23.967
Telecine lembut	Telecine lembut	Deinterlacer: Dinonaktifkan Kontrol deinterlace: N/A Mode deinterlace: N/A Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Lembut
Beberapa input, beberapa saling terkait dan beberapa progresif	Telecine lembut	Deinterlacer: Diaktifkan Kontrol deinterlace: Normal Mode Deinterlace: Adaptif Mode interlace: Nilai apa pun kecuali progresif Telecine: Lembut Framerate: 23.967

Bekerja dengan telekomunikasi di AWS Elemental MediaConvert

Saat Anda mengonversi frame rate dari 23,976 frame per detik (fps) menjadi 29,97 fps, dan jenis pemindaian output Anda saling terkait, Anda dapat secara opsional menggunakan pengaturan Telecine untuk mengaktifkan telecine keras atau lunak. Hard telecine menghasilkan output 29,97i dengan menduplikasi bidang bingkai video yang saling terkait ke beberapa bingkai. Soft telecine menghasilkan output 23.976 fps yang memberi sinyal ke perangkat pemutar video untuk melakukan konversi selama pemutaran ulang. Umumnya, penyiar menggunakan telekomunikasi saat menyiapkan aset film untuk disiarkan ke set-top box NTSC.

Cara Anda mengatur beberapa MediaConvert pengaturan terkait tergantung pada jenis pemindaian dan kecepatan bingkai input Anda, dan apakah input Anda sudah memiliki bingkai telekomunikasi. Detail tentang pengaturan terkait ada dalam daftar berikut. Untuk tabel ringkasan, lihat [Persyaratan](#).

Pengaturan terkait

Frame rate (`framerateControl`, `framerateNumerator`, `framerateDenominator`)

Saat Anda mengaktifkan pengaturan telecine, Anda masih harus menentukan frame rate output Anda sebagai 29,97. MediaConvert tidak secara otomatis mengatur ini.

Algoritma konversi frame rate (`framerateConversionAlgorithm`)

Jika frame rate input Anda tidak 23.976 dan Anda mengaktifkan Telecine, MediaConvert gunakan algoritme konversi frame rate yang Anda tentukan untuk mengonversi frame rate menjadi 23.976 sebelum menerapkan telecine. Bila frame rate input Anda adalah 23.976, MediaConvert abaikan nilai apa pun yang Anda tetapkan untuk algoritma konversi Frame rate.

Preprosesor Deinterlacer) (`Deinterlacer`

Aktifkan deinterlacer saat Anda ingin menghapus interlacing untuk membuat output progresif. Saat Anda menghapus interlacing dari input telecine, pastikan untuk juga mengatur mode Deinterlace ke Inverse telecine.

Untuk informasi lebih lanjut tentang deinterlacing, lihat. [Jenis pemindaian progresif dan interlaced](#)

Mode jalinan () `interlaceMode`

Ketika input Anda progresif dan Anda mengatur output telecine, terapkan interlacing menggunakan mode Interlace.

Untuk informasi lebih lanjut tentang interlacing, lihat. [Jenis pemindaian progresif dan interlaced](#)

Jenis pemindaian (inputScanType)

Gunakan pengaturan ini hanya jika input Anda adalah progressive segmented frame (pSF). MediaConvert secara otomatis mendeteksi input progresif dan interlaced. Tapi itu tidak mendeteksi PSF. Jika input Anda adalah pSF, atur jenis Pindai ke pSF untuk menjaga kualitas yang lebih baik saat Anda melakukan deinterlacing dan konversi frame rate.

Untuk prosedur MediaConvert konsol dan API untuk menyiapkan pekerjaan untuk mengonversi video ke atau dari telekomunikasi, lihat. [Mengkonfigurasi konversi jenis pemindaian](#)

Tip

Jika alur kerja pemrosesan video Anda tidak memerlukan telekomunikasi, pilih output progresif standar.

Membuat output HDR

AWS Elemental MediaConvert mendukung HDR dengan aset video HEVC dalam output berikut: MPEG2 -TS,, DASH MP4, dan CMAF.

Anda dapat mengatur output CMAF agar kompatibel dengan perangkat pemutar Apple HLS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Mengkonfigurasi HLS dengan HDR”](#).

Anda dapat membuat konten HDR dengan AWS Elemental MediaConvert cara berikut:

Melewati konten HDR

Anda dapat melewati konten HDR dengan menggunakan input HDR dan membuat output dalam format yang sama, dengan metadata yang sama. Untuk melakukan itu, Anda menyimpan pengaturan default ruang warna, memilih HEVC untuk codec Anda, dan memilih profil 10-bit. MediaConvert secara otomatis membaca metadata HDR, termasuk ruang warna, dari sumber video. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Melewati konten HDR”](#).

Memperbaiki metadata HDR yang tidak akurat atau hilang

Untuk menyediakan metadata HDR 10 yang tidak ada dalam input Anda, atau untuk memperbaiki metadata yang salah, tambahkan atau timpa di pengaturan video input. Ini tidak mengubah konten

video dan berbeda dari konversi ruang warna yang dapat Anda lakukan di pengaturan video keluaran Anda. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang”](#).

Mengonversi dari format hdr ke format HDR yang berbeda

Anda dapat mengonversi ruang warna input Anda ke ruang warna keluaran yang berbeda. Anda melakukannya dengan memilih ruang warna output di output Pengaturan korektor warna. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Konversi ruang warna”](#).

Mengubah input SDR ke format HDR

Jika input Anda adalah SDR, Anda dapat mengonversi ruang warna ke format HDR. Proses ini menciptakan output yang diformat sebagai HDR dan secara otomatis mengubah metadata agar sesuai. Anda melakukannya dengan memilih ruang warna output di output Pengaturan korektor warna. Untuk petunjuk mendetail, lihat [the section called “Konversi ruang warna”](#).

Note

Proses ini tidak meningkatkan rentang dinamis konten video. Output ini akan diputar di perangkat pemutar HDR, dan mereka akan tampak lebih terang daripada konten SDR asli. Namun hasilnya tidak sama dengan konten yang telah di-remaster dari SDR ke HDR oleh color grader.

Mengubah input HDR ke format SDR

Jika input Anda HDR, Anda dapat mengonversi format ke ruang warna SDR yang didukung.

Note

Ketika grader warna profesional mengonversi aset dari HDR ke SDR, mereka membuat keputusan artistik tentang tempat memetakan warna dari ruang yang lebih besar yang tidak ada di ruang yang lebih kecil. Tidak ada rumus standar untuk memetakan nilai-nilai ini secara otomatis. Teknologi pemetaan nada yang MediaConvert digunakan untuk melakukan konversi otomatis dari HDR ke SDR mendekati hasil regrading secara manual dari HDR ke SDR. Konversi otomatis ini berfungsi dengan baik dengan sebagian besar konten, tetapi kami menyarankan Anda meninjau output Anda untuk mengonfirmasi hasil pemetaan nada.

Topik

- [Melewati konten HDR](#)
- [Membuat output HDR HLS yang sesuai dengan spesifikasi Apple](#)
- [Mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang](#)
- [Persyaratan untuk membuat HDR10+ output](#)

Melewati konten HDR

Secara default, AWS Elemental MediaConvert atur ruang warna Anda ke Follow, yang berarti ruang warna output Anda sama dengan ruang warna input Anda, bahkan jika ruang warna berubah selama video. Juga secara default, MediaConvert atur pengaturan keluaran Metadata warna ke Sisipkan, sehingga metadata warna apa pun disertakan dalam output. Jika Anda ingin HDR output Anda sama dengan video input Anda, pertahankan pengaturan ini dan pastikan Anda memilih HEVC untuk codec Anda dan profil 10-bit.

Untuk melewati konten HDR

1. Siapkan pekerjaan transcoding Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).
2. Pastikan bahwa input Ruang warna diatur ke nilai default Ikuti.
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih Input 1.
 - b. Di bagian Pemilih video di sebelah kanan, untuk ruang Warna, pilih Ikuti.
3. Untuk setiap output HDR, pilih codec dan profil yang sesuai dan pastikan metadata Warna diatur ke nilai default Sisipkan.
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih output, seperti Output 1.
 - b. Tentukan pengaturan video berikut:
 - Codec video - Pilih HEVC (H.265).
 - Profil - Pilih salah satu profil 10-bit: Main10/Main, Main10/High, Main 4:2: 2 10-bit/Main, atau Main 4:2: 2 10-bit/Tinggi.
 - Metadata warna - Pilih Sisipkan.

Membuat output HDR HLS yang sesuai dengan spesifikasi Apple

Untuk informasi tentang perangkat Apple mana yang memutar konten HDR, lihat [Menemukan dan menonton film dengan 4K, HDR, Dolby Vision, atau Dolby Atmos](#) di dokumentasi dukungan Apple.

Untuk membuat output HDR yang sesuai dengan spesifikasi Apple, Anda harus membuat pilihan khusus untuk pengaturan pengkodean Anda. Tentukan pengaturan berikut:

- Grup keluaran - Pilih CMAF
- Pengaturan pengkodean, codec Video - Pilih HEVC (H.265).
- Pengaturan pengkodean, detail Codec, jenis MP4 kemasan -. HVC1
- Pengaturan pengkodean, detail Codec, Profil - Pilih Main10/High.
- Pengaturan pengkodean, detail Codec, Level - Pilih 5.

Mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang

Jika video input Anda tidak memiliki metadata HDR, atau memiliki metadata HDR yang salah, Anda dapat menambahkannya atau menimpa di pengaturan video input. Untuk HLG dan HDR 10, Anda dapat menentukan ruang warna yang benar. Untuk HDR 10, Anda juga dapat menentukan informasi tampilan master yang akurat.

Note

Anda menggunakan pengaturan input untuk menyediakan metadata yang salah atau hilang dari file input Anda. Gunakan pengaturan output untuk melakukan konversi ruang warna.

Untuk mengganti metadata HDR yang tidak akurat atau hilang

1. Siapkan pekerjaan transcoding Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan”](#).
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih masukan Anda.
3. Di bagian Pemilih video di sebelah kanan, untuk ruang Warna, pilih ruang warna yang akurat untuk video input Anda.
4. Untuk penggunaan ruang Warna, pilih cara AWS Elemental MediaConvert menangani prioritas antara metadata input dan nilai yang Anda tentukan untuk ruang Warna:

- Pilih Paksa jika Anda MediaConvert ingin menggunakan ruang warna yang Anda tentukan untuk ruang Warna terlepas dari apakah itu ditentukan dalam metadata video input.
- Pilih Fallback jika Anda MediaConvert ingin menggunakan ruang warna yang Anda tentukan untuk ruang Warna hanya jika ruang warna tidak ada dalam metadata video input.

Opsi ini berguna ketika Anda menggunakan kembali pengaturan pekerjaan dengan file input yang berbeda, misalnya, ketika Anda menggunakan preset output atau ketika Anda menduplikasi pekerjaan.

5. Jika input Anda adalah HDR 10, tentukan nilai untuk pengaturan informasi tampilan master HDR. MediaConvert menampilkan pengaturan ini saat Anda mengatur ruang Warna ke HDR 10.

Pengaturan ini mewakili metadata statis HDR 10 sebagaimana ditentukan dalam standar SMPTE ST 2086 Mastering Display Color Volume. MediaConvert termasuk nilai yang Anda tentukan di sini dalam metadata output HDR 10 Anda.

Note

Dapatkan nilai Anda untuk informasi tampilan master HDR dari color grader. Nilai yang sesuai untuk pengaturan ini bergantung pada konten video dan berbeda untuk setiap input.

Persyaratan untuk membuat HDR10+ output

[Untuk informasi tentang perangkat mana yang memutar konten HDR 10+ dan menguji konten, lihat <https://hdr10plus.org>.](https://hdr10plus.org)

Anda harus menggunakan aturan berikut untuk membuat output HDR 10+ di: AWS Elemental MediaConvert

- Piksel video sumber input Anda harus HDR10, yaitu, Ruang warna harus diatur ke Ikuti atau preprosesor korektor Warna harus memiliki Konversi ruang Warna disetel ke Force HDR 10.
- Atur codec Video ke HEVC (H.265).
- Atur Profil ke Main10/Main atau Main10/Tinggi
- Atur tingkat penyetelan Kualitas ke Multi-pass HQ.
- Anda tidak dapat menggunakan preprocessor Dolby Vision.

Bekerja dengan penyisipan gambar (overlay)

Dengan fitur penyisipan gambar, Anda dapat menyisipkan gambar diam atau gambar gerak pada waktu yang ditentukan. Anda juga dapat menampilkannya sebagai overlay pada video yang mendasarinya untuk durasi tertentu. Fitur ini mencakup kemampuan fade-in dan fade-out dan opacity yang dapat disesuaikan.

Anda dapat mengatur output dengan beberapa overlay. Setiap overlay independen dari yang lain. Misalnya, Anda dapat menempatkan logo gambar gerak di bingkai video selama durasi video, dan menyertakan indikator HDR gambar diam hanya untuk bagian file yang HDR. Setiap overlay memiliki pengaturan sendiri untuk opacity, fade-in dan fade-out time, posisi pada frame, dan lamanya waktu pada video. Anda dapat mengatur overlay agar muncul di video yang mendasarinya secara bersamaan, atau saling tumpang tindih.

Topik

- [Memilih antara overlay input dan output](#)
- [Mengkonfigurasi overlay input](#)
- [Mengkonfigurasi overlay keluaran](#)
- [Menempatkan overlay gambar Anda](#)
- [Mengukur overlay Anda untuk penskalaan](#)
- [Memahami lapisan overlay](#)
- [Persyaratan untuk file overlay](#)

Memilih antara overlay input dan output

Anda dapat menambahkan hamparan gambar diam ke input, output, atau keduanya. Tempat Anda menentukan overlay gambar memengaruhi lokasi di aset yang ditranskode, overlay muncul.

Diagram berikut menunjukkan bagaimana overlay input dan output muncul dalam file video yang dibuat oleh pekerjaan. Hamparan input muncul di semua output, tetapi hanya di bagian output yang berasal dari input yang memiliki overlay. Overlay output muncul di seluruh output, tetapi hanya pada output yang memiliki overlay.

 Note

Dalam diagram ini, semua overlay ditentukan untuk seluruh durasi input atau output. Sebagai gantinya, Anda dapat menentukan durasi overlay yang lebih pendek dalam waktu itu.

Hampan masukan

Pilih overlay input untuk situasi berikut:

- Anda menginginkan overlay yang sama pada setiap output.
- Anda menginginkan overlay hanya pada bagian output Anda yang sesuai dengan input individual.

Contoh-contoh ini adalah situasi di mana Anda akan menggunakan overlay input:

- Beberapa input Anda sudah memiliki logo Anda sebagai overlay dan beberapa di antaranya tidak. Anda ingin menambahkan logo hanya ke input yang belum memilikinya.
- Beberapa input Anda adalah pemrograman yang Anda inginkan logo Anda. Input lainnya adalah iklan atau papan tulis kosong yang Anda tidak ingin overlay Anda.
- Pekerjaan Anda hanya memiliki satu masukan. Hampan Anda akan muncul selama seluruh durasi video dan pada setiap output pekerjaan.

Hampan keluaran

Pilih overlay keluaran untuk situasi berikut:

- Anda ingin overlay pada beberapa output tetapi tidak yang lain.
- Anda ingin overlay yang berbeda pada output yang berbeda.
- Anda memiliki banyak input, tetapi Anda menginginkan overlay yang sama di semuanya.

Contoh-contoh ini adalah situasi di mana Anda akan menggunakan overlay output:

- Anda mengatur salah satu output Anda dengan definisi tinggi. Anda ingin menyertakan indikator HD di sudut bingkai pada output ini saja.

- Anda menyatukan beberapa film sebagai input terpisah untuk membuat maraton film aset tunggal. Anda ingin menempatkan gambar pada mereka semua yang menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari maraton yang lebih besar.

Mengkonfigurasi overlay input

Karena Anda menyiapkan overlay input, atur penyisipan gambar di setiap input di mana Anda ingin layanan melapisi citra pada video Anda. Hamparan yang Anda tentukan muncul di setiap output. Untuk informasi tentang pengaturan overlay yang muncul hanya pada output tertentu, lihat. [Memilih antara overlay input dan output](#)

Ketika tidak menentukan waktu mulai dan durasi overlay, layanan menempatkan overlay pada seluruh bagian output yang sesuai dengan input.

Untuk mengatur hamparan gambar diam dalam output

1. Buka AWS Elemental MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Tentukan file input Anda, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
3. Untuk setiap input yang ingin Anda miliki overlay gambar, lakukan hal berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Input, pilih input yang sesuai.
 - b. Di bagian Penyisipan gambar di sebelah kanan panel Job, pilih Tambahkan gambar, lalu tentukan pengaturan overlay.

Untuk lokasi Gambar, tentukan file input yang disimpan di Amazon S3 atau di server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Untuk detail tentang pengaturan overlay gambar input yang lebih kompleks, lihat topik berikut:

[Hamparan ukuran](#)

[Lapisan lapisan](#)

Mengkonfigurasi overlay keluaran

Karena Anda menyiapkan overlay keluaran, atur penyisipan gambar di setiap output tempat Anda ingin layanan melapisi gambar di video Anda. Untuk informasi tentang pengaturan overlay yang muncul di semua output, atau pada bagian yang hanya sesuai dengan satu input, lihat. [Memilih antara overlay input dan output](#)

Jika Anda tidak menentukan waktu dan durasi mulai overlay, layanan akan menempatkan overlay pada seluruh output.

Untuk mengatur hamparan gambar diam dalam output

1. Buka AWS Elemental MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Siapkan grup keluaran dan output untuk video dan audio, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).
3. Untuk setiap output yang ingin Anda miliki overlay gambar, lakukan hal berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih output yang sesuai.
 - b. Di bawah Pengaturan pengkodean, di bawah tab Video, temukan bagian Preprocessors.
 - c. Pilih Penyisipan gambar. Ini menampilkan tombol Tambahkan gambar.
 - d. Untuk setiap overlay gambar yang ingin Anda sertakan dalam output, pilih Tambahkan gambar, lalu tentukan pengaturan overlay.

Untuk lokasi Gambar, tentukan file input yang disimpan di Amazon S3 atau di server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).


Untuk detail tentang pengaturan overlay gambar keluaran yang lebih kompleks, lihat topik berikut:

[Hamparan ukuran](#)

[Lapisan lapisan](#)

Menempatkan overlay gambar Anda

Apakah overlay gambar diam Anda dalam input atau output, atur waktu Mulai dan Durasi. Gambar berikut menunjukkan cara menentukan pengaturan sehingga overlay dimulai dua menit ke dalam video dan tetap berada di video selama dua menit. Dalam pengaturan default, overlay dimulai pada frame pertama input atau output. Hamparan tetap pada video selama durasi input atau output.



Waktu mulai

Berikan kode waktu untuk frame pertama yang ingin Anda tampilkan overlay. Jika Anda mengatur overlay Anda untuk memudar, fade-in dimulai pada waktu mulai.

Saat Anda memberikan waktu mulai, pilih salah satu garis waktu berikut agar sesuai dengan overlay yang Anda gunakan:

- Untuk overlay input, Waktu mulai relatif terhadap timeline input. Garis waktu ini dipengaruhi oleh pengaturan sumber Timecode input.
- Untuk overlay keluaran, Waktu mulai relatif terhadap timeline keluaran. Garis waktu ini dipengaruhi oleh konfigurasi Timecode di seluruh pekerjaan, pengaturan Sumber.

Untuk informasi selengkapnya tentang jadwal input dan output, dan pengaturan kode waktu yang memengaruhi mereka, lihat. [the section called “Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan”](#)

Tip

Untuk pengaturan yang paling sederhana, tentukan Mulai penghitungan waktu dari 00:00:00:00 sebagai frame pertama, dan atur kedua pengaturan berikut ke Mulai di 0:

- Konfigurasi kode waktu, Sumber, di bawah pengaturan seluruh pekerjaan.


- Sumber kode waktu, dalam pengaturan pemilih Video untuk setiap input.

Durasi

Tentukan lamanya waktu, dalam milidetik, agar durasi overlay tetap ada. Durasi ini mencakup waktu fade-in, tetapi bukan waktu fade-out, seperti yang ditunjukkan gambar berikut.

Duration:

120,000 ms (2 min)



Mengukur overlay Anda untuk penskalaan

Dalam pekerjaan yang menskalakan resolusi video, apakah skala overlay Anda dengan video tergantung pada tempat Anda menentukan hamparan gambar. Hamparan gambar gerak dan skala overlay input dengan video; overlay output tidak.


Misalnya, misalkan video input untuk pekerjaan Anda adalah 1080 x 1920 dan Anda menentukan tiga output pada 720 x 1280, 480 x 640, dan 360 x 480. Logo persegi Anda akan menjadi 10% dari lebar bingkai Anda, dan gambar overlay Anda akan memiliki resolusi berikut:

- Untuk overlay gambar gerak atau overlay gambar input, berikan gambar berukuran 108 x 108. Layanan dengan tepat mengukur setiap overlay pada setiap output.
- Untuk overlay gambar output pada output 720 x 1280 Anda, berikan gambar berukuran 72 x 72.
- Untuk overlay gambar output pada output 480 x 640 Anda, berikan gambar berukuran 48 x 48.
- Untuk overlay gambar keluaran pada output 360 x 480 Anda, berikan gambar berukuran 36 x 36.

Memahami lapisan overlay

Pengaturan Layer menentukan bagaimana overlay gambar yang tumpang tindih muncul dalam video. Layanan ini melapisi gambar dengan nilai yang lebih tinggi untuk Layer di atas overlay dengan nilai yang lebih rendah untuk Layer. Setiap overlay harus memiliki nilai unik untuk Layer; Anda tidak dapat menetapkan nomor layer yang sama ke lebih dari satu overlay.

Ilustrasi berikut menunjukkan bagaimana nilai Layer mempengaruhi bagaimana overlay gambar muncul dalam kaitannya dengan overlay lainnya. Segitiga memiliki nilai tertinggi untuk Layer dan muncul di atas, mengaburkan bingkai video dan semua overlay gambar dengan nilai Layer yang lebih rendah.



Untuk menentukan nilai untuk pengaturan Layer

1. Siapkan overlay gambar Anda seperti yang dijelaskan dalam [Penyisipan gambar](#).
2. Untuk Layer, masukkan bilangan bulat dari 0 hingga 99.

Note

Anda dapat menggunakan setiap nomor hanya sekali. Setiap overlay gambar harus memiliki lapisannya sendiri.

Persyaratan untuk file overlay

Siapkan file gambar yang ingin Anda sisipkan di atas video Anda sebagai berikut:

- Jenis file: Gunakan.png atau.tga.
- Rasio aspek: Gunakan rasio aspek apa pun; itu tidak perlu cocok dengan rasio aspek video yang mendasarinya.

- Ukuran dalam piksel: Gunakan ukuran apa pun. Jika gambar overlay lebih besar dari bingkai video output, layanan memotong gambar di tepi bingkai.

Note

Dalam pekerjaan yang menskalakan resolusi video, apakah skala overlay Anda dengan video tergantung pada tempat Anda menentukan hamparan gambar. Lihat informasi yang lebih lengkap di [Hamparan ukuran](#).

Menggunakan Kantar untuk watermarking audio

Kantar adalah perusahaan yang menyediakan dan melacak pengenal unik untuk konten media dalam bentuk tanda air audio yang dapat didengar oleh mesin tetapi tidak untuk manusia. Setelah Anda menjalin hubungan dengan Kantar, Anda dapat menggunakan AWS Elemental MediaConvert untuk menyandikan tanda air ini ke dalam konten Anda, untuk pengukuran audiens dan aplikasi anti-pembajakan.

Untuk digunakan MediaConvert untuk menyandikan tanda air Kantar, Anda gunakan AWS Secrets Manager untuk menyimpan kredensi Kantar Anda. Kredensi ini adalah nama pengguna dan kata sandi yang Anda atur dengan Kantar. Kemudian Anda memberikan izin MediaConvert layanan untuk membaca kredensial tersebut, sehingga MediaConvert dapat berkomunikasi dengan server Kantar untuk meminta tanda air Anda dan untuk memberikan informasi log. Dalam MediaConvert pekerjaan Anda, Anda memberikan informasi lisensi Kantar Anda dan informasi tentang aset media yang Anda encodekan. Untuk informasi selengkapnya tentang langkah-langkah ini, lihat topik berikut.

Topik

- [Mendapatkan lisensi watermarking Kantar](#)
- [Menyimpan kredensi Kantar Anda di AWS Secrets Manager](#)
- [Memberikan izin IAM ke kredensi Kantar Anda](#)
- [Mengkonfigurasi pekerjaan untuk watermarking Kantar](#)
- [Persyaratan pekerjaan Kantar](#)

Mendapatkan lisensi watermarking Kantar

Untuk menggunakan watermarking audio Kantar dengan MediaConvert, Anda harus terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Kantar dan memperoleh lisensi dari mereka. Kantar memberikan panduan berikut untuk melakukannya.

Untuk mendapatkan lisensi penyematan watermarking, hubungi [dukungan Kantar Media](#) dengan informasi berikut:

- Nama dan versi produk
- Nama pelanggan
- Negara
- Jika berbeda, negara penyiaran
- Saluran yang akan diberi watermark
- Nama internal pelanggan untuk platform perangkat keras
- AuthorisationCode untuk setiap bagian dari perangkat keras, atau kontak login untuk solusi online

Menyimpan kredensi Kantar Anda di AWS Secrets Manager

Setelah Anda menjalin hubungan dengan Kantar, simpan nama pengguna dan kata sandi Kantar Anda secara rahasia. AWS Secrets Manager Anda dapat menemukan step-by-step tutorial dalam topik [Buat dan simpan rahasia Anda AWS Secrets Manager di](#) Panduan AWS Secrets Manager Pengguna.

Untuk menyimpan kredensi Kantar Anda dalam rahasia Secrets Manager

Ikuti tutorial yang ditautkan dalam pengantar prosedur ini, dengan perbedaan berikut.

1. Pastikan Anda menggunakan AWS Region for Secrets Manager yang sama dengan yang Anda gunakan untuk MediaConvert pekerjaan Anda.
2. Dalam Tentukan pasangan kunci/nilai yang akan disimpan di bagian rahasia, siapkan dua pasangan kunci-nilai. Satu memegang nama login Kantar Anda dan yang lainnya memegang kata sandi Anda.

Specify the key/value pairs to be stored in this secret [Info](#)

Secret key/value

Plaintext

login

KantarLogin

Remove

password

KantarPassword

Remove

[+ Add row](#)

- Ketik **login** di kolom kiri dan kemudian ketik nama login Kantar Anda di bidang kanan.
- Pilih Tambahkan baris untuk memunculkan sepasang bidang entri kedua.
- Ketik **password** di kolom kiri dan kemudian ketik kata sandi Kantar Anda di bidang kanan.

Versi plaintext rahasia Anda akan terlihat seperti ini: { "login": "*KantarLogin*", "password": "*KantarPassword*" }, di mana nama pengguna untuk kredensial Kantar Anda dan KantarLogin KantarPassword merupakan kata sandi untuk kredensial Kantar Anda.

- Di bagian Nama dan deskripsi Rahasia, untuk nama Rahasia, gunakan nama yang akan Anda kaitkan dengan Kantar, seperti **KantarCreds**.

Note

Anda memberikan nama rahasia ini di pengaturan MediaConvert pekerjaan Anda.

- Untuk Deskripsi, Anda mungkin ingin mencatat bahwa ini adalah rahasia yang Anda gunakan MediaConvert untuk menandatangani tanda air Kantar Anda.
- Setelah Anda menyimpan rahasia, salin ARN rahasia Anda untuk digunakan saat Anda memberikan izin IAM MediaConvert untuk mengakses rahasia tersebut.
 - Pada halaman Secrets Manager Secrets Secrets, pilih nama rahasia Anda.
 - Salin dan simpan string yang Anda lihat tercantum di bawah Rahasia ARN.

 Note

Anda menggunakan ARN ini ketika Anda memberikan MediaConvert izin untuk mendapatkan rahasia ini.

Memberikan izin IAM ke kredensi Kantar Anda

Saat Anda menggunakan AWS Elemental MediaConvert, Anda menentukan peran layanan IAM yang memberikan izin ke layanan untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan Anda. Misalnya, peran MediaConvert layanan Anda memberikan MediaConvert izin untuk membaca file input pekerjaan Anda dari Amazon S3. Untuk informasi tentang menyiapkan peran layanan tersebut, lihat [Menyiapkan izin Peran IAM](#).

Untuk menyandikan tanda air Kantar, tambahkan izin ke peran layanan ini untuk memberikan MediaConvert akses membaca AWS Secrets Manager rahasia yang menyimpan kredensi Kantar Anda.

Untuk memberikan MediaConvert izin untuk membaca kredensi Kantar Anda

1. Buat kebijakan yang memberikan izin untuk membaca rahasia Secrets Manager Anda.
 - a. Pastikan Anda memiliki ARN ke rahasia Secrets Manager yang Anda buat di topik sebelumnya.
 - b. Buka konsol IAM di <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - c. Di panel navigasi di sebelah kiri, di bawah Manajemen akses, pilih Kebijakan.
 - d. Pilih Buat kebijakan.
 - e. Pada halaman Buat kebijakan, di samping Layanan, pilih Pilih layanan.
 - f. Di kolom pencarian, ketik **secrets** lalu pilih Secrets Manager dari hasilnya.
 - g. Di bidang pencarian tindakan Filter, **GetSecretValue** ketik lalu pilih GetSecretValuedari hasilnya.
 - h. Di bagian Sumber Daya, di sebelah Rahasia, pilih Tambahkan ARN.
 - i. Pada halaman Tambahkan ARN, di samping Tentukan ARN untuk Rahasia, pilih Daftar secara manual. ARNs
 - j. Di ARNs bagian Ketik atau tempel daftar, tempel ARN untuk rahasia kredensial Kantar Anda yang Anda salin di akhir prosedur di topik sebelumnya.

- k. Pilih Tambahkan.
 - l. Di bagian bawah halaman Buat kebijakan, pilih Berikutnya: Tag.
 - m. Pilih Berikutnya: Tinjauan.
 - n. Di bawah kebijakan Tinjauan, untuk Nama ketik nama yang akan membantu Anda mengingat tujuan kebijakan ini, seperti **GetKantarCreds**.
 - o. Secara opsional, untuk Deskripsi, catat catatan untuk diri Anda sendiri untuk nanti. Misalnya, Anda mungkin menulis “Ini memberikan MediaConvert izin untuk membaca kredensial Kantar saya.”
 - p. Pilih Buat kebijakan.
2. Lampirkan kebijakan ke MediaConvert peran Anda.
 - a. Di panel navigasi di sebelah kiri, di bawah Manajemen akses, pilih Peran.
 - b. Dari daftar peran, pilih nama peran yang Anda gunakan dengan MediaConvert pekerjaan Anda. Peran ini sering MediaConvert_Default_Role.
 - c. Pada halaman Ringkasan peran, pada tab Izin, pilih Lampirkan kebijakan.
 - d. Di bidang pencarian, ketikkan nama kebijakan yang Anda buat, seperti **GetKantarCreds**.
 - e. Dalam daftar hasil, pilih kotak centang di sebelah nama kebijakan.
 - f. Pilih Lampirkan kebijakan.
 - g. Pada halaman Ringkasan untuk peran tersebut, tinjau daftar kebijakan dan konfirmasi bahwa kebijakan Anda yang memberikan izin untuk mendapatkan kredensial Kantar Anda muncul di sana.

Mengkonfigurasi pekerjaan untuk watermarking Kantar

Setelah Anda menjalin hubungan dengan Kantar, menyimpan kredensial Kantar Anda, dan memberikan izin untuk mendapatkan kredensial ini AWS Secrets Manager, siapkan MediaConvert pekerjaan Anda AWS Elemental MediaConvert untuk menyandikan tanda air Kantar.

Untuk mengatur pekerjaan Anda untuk menyandikan tanda air Kantar

1. Atur pekerjaan Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah pengaturan Job, pilih Integrasi mitra.

3. Aktifkan watermarking file Kantar SNAP.
4. Berikan nilai untuk pengaturan Kantar.
 - a. Untuk nama rahasia Credentials, ketikkan nama rahasia Secrets Manager yang Anda buat untuk menyimpan kredensi Kantar Anda. Misalnya, **KantarCreds**.
 - b. Untuk ID lisensi Kantar, ketik ID lisensi yang diberikan Kantar kepada Anda.
 - c. Untuk nama Saluran, ketikkan salah satu nama saluran yang tercantum dalam lisensi audio Kantar Anda.
 - d. Untuk referensi Konten, ketik pengenalan unik yang digunakan Kantar untuk aset yang Anda enkodekan.
5. Konfirmasikan bahwa peran layanan yang Anda tentukan dalam pekerjaan sama dengan yang Anda, di topik sebelumnya, izin yang dilampirkan untuk memberikan akses ke kredensial Kantar Anda. Jika peran itu adalah MediaConvert_Default_Role, Anda tidak perlu memilihnya secara eksplisit, karena akan menggunakan peran itu secara default. MediaConvert Untuk menentukan peran jika memiliki nama yang berbeda, lakukan hal berikut:
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih AWS integrasi.
 - b. Di bagian Akses layanan, temukan Peran layanan. Konfirmasikan bahwa peran yang ditentukan adalah yang memiliki izin yang benar.

Persyaratan pekerjaan Kantar

Ketika Anda mengatur pekerjaan Anda, perhatikan pembatasan ini pada pengaturan Anda yang lain.

- Anda tidak dapat menggunakan watermarking Kantar dan watermarking Nielsen dalam pekerjaan yang sama.
- Kecepatan sampel audio keluaran Anda harus 48 kHz atau lebih besar.

Penyisipan gambar gerak (overlay)

Dalam panduan ini, Anda akan belajar cara mengatur overlay grafis gerak dengan. AWS Elemental MediaConvert Hamparan grafik gerak muncul di semua output.

Dalam pengaturan default untuk Waktu mulai, overlay dimulai pada frame pertama dari setiap output. Dalam pengaturan default untuk Playback, overlay tetap pada video selama durasi grafik gerak

(diputar sekali). Namun, Anda dapat mengubah pengaturan default dengan menentukan waktu mulai overlay, atau dengan mengatur pemutaran untuk diulang. Panduan ini menunjukkan caranya.

Topik

- [Mengkonfigurasi penyisipan gambar gerak](#)
- [Tentukan waktu mulai dan pemutaran overlay grafik gerak](#)
- [Persyaratan untuk mengatur file overlay grafik gerak](#)

Mengkonfigurasi penyisipan gambar gerak

Hampan grafis gerak berlaku untuk setiap output dalam pekerjaan. Oleh karena itu, atur mereka sebagai prosesor dalam pengaturan yang berlaku untuk seluruh pekerjaan.

Anda dapat mengatur overlay grafis diam yang hanya muncul pada output individual. Untuk informasi, lihat [Memilih antara overlay input dan output](#).


Untuk mengatur overlay grafis gerak

1. Buka AWS Elemental MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Siapkan pekerjaan Anda, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
3. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Pengaturan.
4. Di bagian Prosesor Global di sebelah kanan panel Job, aktifkan penyisipan gambar Gerak.
5. Untuk Input, tentukan nama file grafik gerak Anda. Jika Anda menggunakan serangkaian file.png, berikan nama file dari gambar pertama.
6. Tentukan nilai untuk bidang lainnya. Untuk informasi selengkapnya tentang bidang ini, pilih tautan Info di konsol di sebelah Penyisip gambar gerak.

Tentukan waktu mulai dan pemutaran overlay grafik gerak

Anda dapat menentukan overlay grafik gerak Pengaturan waktu mulai dan Pemutaran alih-alih menggunakan pengaturan default. Informasi berikut menunjukkan cara menentukan waktu mulai overlay untuk video dan mengulanginya terus menerus (loop).

Pada gambar berikut, pengaturan overlay grafik gerak berdurasi tiga menit. Pemutaran grafik gerak diatur untuk mengulang hingga akhir output.



Pengaturan waktu mulai untuk hamparan gerakan

Berikan kode waktu untuk frame pertama di mana Anda ingin hamparan gerakan muncul. Kode waktu ini relatif terhadap timeline input Anda.

Untuk overlay input, Waktu mulai relatif terhadap timeline input. Garis waktu ini dipengaruhi oleh pengaturan sumber Timecode input.

Untuk informasi selengkapnya tentang jadwal input dan output, dan pengaturan kode waktu yang memengaruhi mereka, lihat. [the section called “Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan”](#) Untuk pekerjaan dengan beberapa input, MediaConvert tempatkan overlay gerakan pada setiap input, sesuai dengan timeline input untuk input tersebut. Setelah Anda menentukan Waktu mulai sekali, MediaConvert terapkan nilai itu ke semua input.

Tip

Untuk menyederhanakan penyiapan, tentukan Mulai penghitungan waktu dari 00:00:00:00 sebagai frame pertama, dan atur kedua pengaturan berikut ke Mulai di 0:

- Konfigurasi kode waktu, Sumber, di bawah pengaturan seluruh pekerjaan.
- Sumber kode waktu, dalam pengaturan pemilih Video untuk setiap input.

Pengaturan pemutaran untuk overlay grafis gerak

Untuk pengaturan pemutaran pada overlay grafik gerak, Anda memiliki dua opsi. Anda dapat mengatur overlay Anda untuk diputar sekali melalui durasi grafik gerak atau untuk mengulang dari waktu mulai hingga akhir output. Durasi grafik gerak.mov dibangun ke dalam file.mov, yang memiliki sejumlah frame dan frame rate yang ditentukan.

Jika grafik gerak adalah sekumpulan gambar.png, tentukan durasi overlay dengan berapa banyak gambar yang Anda berikan dan kecepatan bingkai yang Anda tentukan. Durasi dalam detik adalah jumlah frame dibagi dengan frame rate, dalam frame per detik. Misalnya, jika frame rate Anda adalah 30 fps dan Anda memberikan 600 gambar, durasi overlay gerakan adalah 20 detik.

Untuk pekerjaan dengan beberapa input, MediaConvert tempatkan overlay gerakan pada setiap input pada waktu yang Anda tentukan untuk Waktu mulai. Tergantung pada apa yang Anda pilih untuk Playback, MediaConvert baik memutar overlay sekali atau sampai akhir input. Saat Anda menentukan Pemutaran sekali, MediaConvert terapkan nilai itu ke semua input.

Persyaratan untuk mengatur file overlay grafik gerak

Tabel berikut menjelaskan cara mengatur file overlay grafik gerak.

Persyaratan file grafik gerak	Deskripsi
Tipe file	QuickTime (.mov) • Wadah: QuickTime • Codec: QuickTime Animasi (RLE) • Ruang warna: RGBA
	PNG berurutan (.png) • Pastikan bahwa nama file.png diakhiri dengan nomor berurutan yang menentukan urutan pemutarannya. Misalnya, overlay_000.png, overlay_001.png, overlay_002.png, dan sebagainya. • Masukkan nama file awal Anda dengan angka nol yang cukup untuk menyelesaikan urutannya. Misalnya, jika gambar pertama adalah overlay_0.png, hanya ada 10 gambar dalam urutan, dengan gambar terakhir adalah overlay_9.png. Namun, jika gambar pertama adalah overlay_00.png, bisa ada 100 gambar dalam urutan.

Persyaratan file grafik gerak	Deskripsi
	- Pastikan bahwa jumlah gambar dalam seri Anda sesuai dengan frame rate dan durasi overlay yang Anda inginkan. Misalnya, jika Anda menginginkan overlay 30 detik pada 30 fps, Anda harus memiliki 900 gambar .png. - Membutuhkan saluran alfa.
Laju bingkai	QuickTime (.mov) - Gunakan frame rate apa pun. Frame rate yang Anda gunakan tidak harus sesuai dengan frame rate dari video yang mendasarinya. PNG berurutan (.png) - Gunakan frame rate apa pun. Frame rate yang Anda gunakan tidak harus sesuai dengan frame rate dari video yang mendasarinya. - Tentukan frame rate saat Anda mengatur overlay.
Rasio aspek	Gunakan rasio aspek apa pun. Itu tidak harus sesuai dengan rasio aspek video yang mendasarinya.
Ukuran dalam piksel	Gunakan ukuran apa pun. MediaConvert menskalakan grafik gerak dengan output apa pun yang memiliki penskalaan video.

Bekerja dengan watermarking Nielsen

Nielsen adalah perusahaan yang melacak seberapa sering aset video ditonton oleh pemirsa. Salah satu bentuk pelacakan itu menggunakan nada dalam audio aset media yang dapat didengar oleh

mesin tetapi bukan manusia. Nada ini dikodekan langsung dalam aliran audio dan juga dapat diberi isyarat dalam metadata. Untuk menggunakan watermarking audio Nielsen ini MediaConvert, Anda harus terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Nielsen.

MediaConvert mendukung watermarking audio Nielsen dengan cara ini:

- **PCM ke ID3 watermarking:** Dengan PCM ke ID3 watermarking, MediaConvert menerjemahkan watermarking yang sudah ada di aliran audio input Anda ke penanda di metadata output Anda. ID3
- **Penandaan air non-linier:** Dengan watermarking non-linier, MediaConvert menyisipkan bilangan bulat, dipanggil TICs, ke dalam aliran audio PCM aset. Di lokasi ini TICs, MediaConvert juga mengkodekan nada audio.

Dengan watermarking non-linear, input Anda harus dimulai tanpa watermarking. AWS Elemental MediaConvert menerima TICs dari server Nielsen SID/TIC yang Anda atur di Cloud. AWS

Note

Jika Anda menginginkan kedua jenis watermarking, Anda harus menjalankan pekerjaan Anda dua kali. Pertama buat output dengan watermarking non-linear, dan kemudian gunakan output itu sebagai input ke pekerjaan berikutnya untuk menambahkan ID3 watermarking dari aliran PCM Anda. Anda tidak dapat mengaktifkan kedua jenis watermarking dalam satu pekerjaan.

Topik

- [Mengkonfigurasi PCM ke metadata ID3](#)
- [Mengkonfigurasi watermarking non-linier Nielsen](#)
- [Persyaratan server Nielsen SID/TIC di Cloud AWS](#)

Mengkonfigurasi PCM ke metadata ID3

Untuk menggunakan fitur ini, input Anda harus memiliki audio PCM yang berisi tanda air Nielsen. Anda memberikan ID distributor Nielsen Anda MediaConvert dan kemudian, selama transkode, MediaConvert memasukkan informasi tanda air ke dalam metadata output Anda. ID3

Anda dapat memasukkan informasi watermarking Nielsen ke dalam ID3 metadata output dalam grup keluaran berikut saja:

- Apel HLS
- Grup file, ketika wadah keluaran Anda adalah MPEG-2 Transport Stream

Untuk mengaktifkan PCM ke ID3 metadata (konsol)

1. Siapkan input dan output pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam. [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)
2. Aktifkan PCM ke ID3 metadata di pengaturan seluruh pekerjaan.
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job pilih Pengaturan.
 - b. Di bagian Integrasi Mitra di sebelah kanan, pilih Nielsen PCM ke metadata. ID3
 - c. Untuk ID Distributor, berikan ID yang diberikan Nielsen ke organisasi Anda.
3. Aktifkan PCM ke ID3 metadata di output yang Anda inginkan. Lakukan langkah-langkah ini untuk setiap keluaran Apple HLS yang ingin Anda miliki ID3 metadata.
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih output.
 - b. Di bagian Pengaturan output di sebelah kanan, perluas bagian Pengaturan aliran transportasi.
 - c. Untuk Nielsen ID3, pilih Sisipkan.
4. Lakukan langkah-langkah ini untuk setiap keluaran grup File yang ingin Anda miliki ID3 metadata.
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, pilih output.
 - b. Di bagian Pengaturan keluaran di sebelah kanan, perluas bagian Pengaturan wadah.
 - c. Gulir ke bagian kontrol PID.
 - d. Untuk Nielsen ID3, pilih Sisipkan.

Untuk mengaktifkan PCM ke ID3 metadata (API, CLI, dan SDK)

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)
- Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

- Nielsen PCM untuk ID3 metadata () [nielsenConfiguration](#)
- ID Distributor ([distributorId](#))
- Sekarang ID3, untuk output dalam grup keluaran Apple HLS ([nielsenId3](#), anak dari) [m3u8Settings](#)
- Nielsen ID3, untuk output dalam grup keluaran grup File ([nielsenId3](#), anak dari) [m2tsSettings](#)

Mengkonfigurasi watermarking non-linier Nielsen

Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus terlebih dahulu menjalin hubungan dengan Nielsen dan mengatur server SID/TIC Nielsen di Cloud. AWS Hubungi Nielsen untuk mengunduh perangkat lunak server SID/TIC mereka, menghasilkan file lisensi WRR, dan menerima instruksi instalasi dan pengaturan. Untuk gambaran umum tentang cara kerja infrastruktur, lihat [Persyaratan server Nielsen SID/TIC di Cloud AWS](#).

Untuk mengatur watermarking non-linier Nielsen (konsol)

1. Siapkan sistem server Nielsen SID/TIC di Cloud. AWS Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nielsen.
2. Siapkan bucket Amazon S3 untuk menyimpan file.zip metadata Nielsen Anda. MediaConvert menulis metadata ke ember ini.
3. Siapkan input dan output pekerjaan Anda seperti yang dijelaskan dalam. [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)

4. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job pilih Pengaturan.
5. Di bagian Integrasi Mitra di sebelah kanan, pilih watermarking non-linear Nielsen.
6. Berikan nilai untuk pengaturan yang menjadi terlihat saat Anda mengaktifkan watermarking non-linear Nielsen. Untuk petunjuk dan panduan tentang masing-masing pengaturan ini, pilih tautan Info di sebelah label pengaturan.
7. Pilih Buat, di bagian bawah halaman, untuk menjalankan pekerjaan Anda.
8. Transfer data dalam ember Amazon S3 metadata Anda ke Nielsen, sesuai dengan instruksi mereka.

Untuk mengatur watermarking non-linear Nielsen (API, CLI, dan SDK)

Jika Anda menggunakan API, CLI, atau SDK, tentukan pengaturan yang relevan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, lalu kirimkan secara terprogram dengan pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengirimkan pekerjaan Anda secara terprogram, lihat salah satu topik pengantar Referensi API:AWS Elemental MediaConvert

- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#)
- [Memulai dengan AWS Elemental MediaConvert menggunakan API](#)
- Gunakan MediaConvert konsol untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Kami merekomendasikan pendekatan ini, karena konsol berfungsi sebagai validator interaktif terhadap skema MediaConvert pekerjaan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda menggunakan konsol:
 - a. Ikuti prosedur sebelumnya untuk konsol.
 - b. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Tampilkan pekerjaan JSON.

Temukan informasi tambahan, termasuk di mana setiap setelan berada dalam struktur pengaturan pekerjaan, di Referensi AWS Elemental MediaConvert API. Tautan dalam daftar ini pergi ke informasi tentang pengaturan dalam dokumen itu:

- Penandaan air non-linier Nielsen () [nielsenNonLinearWatermark](#)
- Status tanda air sumber () [sourceWatermarkStatus](#)
- Jenis tanda air () [activeWatermarkProcess](#)

- SID ([sourceId](#))
- CSID () [cbetSourceId](#)
- ID Aset ([assetId](#))
- Nama aset ([assetName](#))
- ID Episode ([episodeId](#))
- Titik akhir REST server TIC () [ticServerUrl](#)
- Berkas ADI ([adiFilename](#))
- Tujuan metadata () [metadataDestination](#)
- Bagikan TICs di seluruh trek ([uniqueTicPerAudioTrack](#))

Persyaratan server Nielsen SID/TIC di Cloud AWS

Diagram berikut menunjukkan, pada tingkat tinggi, bagaimana MediaConvert berinteraksi dengan bagian lain dari sistem.

Ada empat bagian utama dari sistem yang Anda atur dengan mengikuti instruksi dari Nielsen:

- Transfer file.zip metadata Nielsen Anda. MediaConvert menulis file ini ke bucket Amazon S3 yang Anda buat. Anda memberikan URL bucket ini untuk pengaturan Metadata destination ([metadataDestination](#)) saat menyiapkan pekerjaan.

Note

Bucket ini berbeda dari yang Anda siapkan untuk output aset media dari pekerjaan Anda. Untuk informasi tentang keranjang itu, lihat [Prasyarat untuk mulai menggunakan MediaConvert](#), yang merupakan sub-topik dari bagian Memulai panduan ini.


- Siapkan EC2 instans Amazon dan AWS Lambda proxy di VPC Amazon. Kemudian instal perangkat lunak server SID/TIC dan lisensi dari Nielsen.
- Gunakan Amazon API Gateway untuk menyiapkan gateway untuk mengelola permintaan dan tanggapan antara MediaConvert dan server Nielsen SID/TIC Anda.

Ini akan menghasilkan titik akhir REST yang Anda sediakan untuk pengaturan TIC server REST endpoint ([ticServerUrl](#)) saat Anda mengatur pekerjaan Anda.


- Gunakan AWS Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola akses dan otentikasi antara MediaConvert, gateway API Anda, dan server SID/TIC Anda.

Note

Peran dan akses yang Anda atur untuk berbagi data ini berbeda dari izin IAM yang Anda atur MediaConvert untuk memungkinkan mengakses bucket Amazon S3 masukan dan keluaran Anda. Untuk informasi tentang pengaturan itu, lihat [Menyiapkan izin Peran IAM](#), yang merupakan sub-topik dari Bab Memulai panduan ini.



Laporan metrik per bingkai di AWS Elemental MediaConvert



Laporan metrik per bingkai memberikan analisis kualitas video terperinci untuk output Anda MediaConvert . Dengan laporan ini, Anda dapat menganalisis kualitas video keluaran Anda frame-by-frame berdasarkan menggunakan metrik kualitas standar industri.

Beberapa kasus penggunaan untuk laporan metrik per frame mungkin termasuk:

- Mengevaluasi keputusan pengkodean dengan pengukuran kualitas objektif.
- Bandingkan pengaturan pengkodean yang berbeda di berbagai output.
- Identifikasi bingkai atau adegan tertentu yang memiliki kualitas video rendah.
- Validasi bahwa pengaturan pengkodean Anda memenuhi ambang kualitas.

MediaConvert mendukung jenis metrik per-frame berikut:

PSNR (Rasio Puncak Signal-to-Noise)

Mengukur jumlah kebisingan (biasanya artefak kompresi) setelah pengkodean. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Diukur dalam desibel (dB).

PSNR HVS (Signal-to-NoiseRasio Puncak, Sistem Visual Manusia)

Variasi PSNR yang menjelaskan karakteristik persepsi visual manusia. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Diukur dalam desibel (dB).

SSIM (Ukuran Indeks Kesamaan Struktural)

Mengukur informasi struktural seperti pencahayaan, kontras, dan struktur. Nilai berkisar dari 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan kesamaan sempurna.

MS SSIM (Ukuran Indeks Kesamaan Struktural Multi-Skala)

Versi SSIM yang disempurnakan yang mengevaluasi kualitas gambar pada beberapa resolusi. Nilai berkisar dari 0 hingga 1, dengan 1 menunjukkan kesamaan sempurna.

VMAF (Fusion Penilaian Multi-Metode Video)

Metrik berbasis pembelajaran mesin yang dilatih pada data penampil manusia. VMAF dapat menjadi indikator kepuasan pemirsa yang baik untuk kualitas video streaming. Nilai berkisar dari 0 hingga 100, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik.

QVBR (Bitrate Variabel yang Ditentukan Kualitas)

Merupakan tingkat kualitas QVBR untuk bingkai individu. Nilai berkisar dari 1 hingga 10. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan kualitas yang lebih baik. Metrik ini hanya tersedia jika pengaturan output Anda menyertakan mode kontrol QVBR laju.

Topik

- [Menghasilkan laporan metrik per bingkai](#)
- [Teknik analisis metrik](#)
- [Persyaratan dan dampak pemrosesan](#)
- [Pemecahan Masalah](#)

Menghasilkan laporan metrik per bingkai

Konfigurasi laporan metrik per frame baik pada tingkat grup keluaran atau tingkat output individu.

MediaConvert konsol

Untuk mengaktifkan metrik per bingkai untuk grup keluaran menggunakan konsol: MediaConvert

1. Pilih grup Output.
2. Di bagian Pengaturan grup keluaran, aktifkan metrik Per-frame.
3. Di bawah Metrik per bingkai, pilih satu atau beberapa metrik.

Untuk mengaktifkan metrik per frame untuk output individual dengan menggunakan konsol: MediaConvert

1. Pilih grup Output.
2. Pilih output video individual.
3. Di bagian Pengaturan pengkodean keluaran video, perluas metrik per bingkai.
4. Aktifkan metrik per bingkai.
5. Di bawah Metrik per bingkai, pilih satu atau beberapa metrik.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk mengaktifkan metrik per bingkai menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan `perFrameMetrics` larik dalam pengaturan grup keluaran atau setelan keluaran individual.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan metrik per frame pada tingkat grup keluaran:

```
...
  "outputGroups": [
    {
      "outputGroupSettings": {
        "type": "FILE_GROUP_SETTINGS",
        "fileGroupSettings": {
          "destination": "s3://amzn-s3-demo-bucket/output/"
        },
        "perFrameMetrics": [
          "PSNR",
          "SSIM",
          "MS_SSIM",
          "PSNR_HVS",
          "VMAF",
          "QVBR"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

File output

Saat Anda membuat metrik per bingkai, MediaConvert tulis file CSV ke tujuan keluaran Amazon S3 Anda. Nama file menggunakan pola berikut:

```
[outputname]_[metric].csv
```

Misalnya:

- `outputname_PSNR.csv`
- `outputname_SSIM.csv`

- outputname_VMAF.csv

Setiap file CSV berisi frame-by-frame metrik dengan kolom berikut:

1. Nomor bingkai
2. Nilai metrik

File juga menyertakan statistik ringkasan di bagian akhir, menunjukkan nilai rata-rata, minimum, dan maksimum di semua bingkai. Impor data ke dalam aplikasi spreadsheet atau alat analisis data untuk pemrosesan dan visualisasi lebih lanjut.

Berikut ini adalah contoh metrik PSNR per frame:

```
Display_ID,Value
0,100.00
1,55.36
2,54.88
3,55.05
4,53.39
5,54.10
6,54.21
7,54.18
8,54.37
9,54.25
...
3591,40.71
3592,40.71
3593,40.58
3594,40.64
3595,40.53
3596,40.75
3597,40.64
3598,40.68
3599,40.65
3600,40.73
Average: 43.15
Min: 34.19
Max: 100.00
```

Teknik analisis metrik

Bagian ini menyediakan teknik untuk menganalisis metrik per bingkai Anda dan menerapkan praktik terbaik untuk mengoptimalkan alur kerja pengkodean Anda.

Saat menganalisis metrik bingkai, perhatikan indikator berikut:

- **Konsistensi** — Perubahan mendadak dalam metrik mungkin menunjukkan transisi adegan atau masalah pengkodean.
- **Nilai minimum** — Bingkai dengan skor kualitas yang jauh lebih rendah mungkin perlu diperhatikan.
- **Korelasi dengan konten** — Untuk bitrate tertentu, adegan visual yang kompleks biasanya memiliki skor yang lebih rendah.
- **Tren dari waktu ke waktu** — Perubahan metrik dari waktu ke waktu mungkin menunjukkan masalah dengan konfigurasi pengkodean Anda.

Untuk analisis komprehensif, kami menyarankan Anda membuat dan membandingkan beberapa metrik bersama-sama. Anda mungkin menemukan bingkai dengan skor PSNR rendah yang mempertahankan skor VMAF yang dapat diterima dan masih memberikan pengalaman pemirsa yang baik. Selain itu, lakukan tinjauan visual terperinci dalam lingkungan yang terkendali.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari laporan metrik per frame Anda, kami merekomendasikan strategi berikut:

- Gabungkan beberapa metrik untuk kualitas gambar yang lebih lengkap.
- Uji metrik di berbagai parameter pengkodean.
- Pasangkan data metrik dengan pemeriksaan visual dalam kondisi tampilan terkontrol.
- Akun untuk atribut unik konten Anda saat membaca angka.
- Tetapkan tolok ukur kualitas untuk persyaratan alur kerja spesifik Anda.
- Mulailah dengan sampel konten kecil untuk menetapkan harapan dasar.
- Catat temuan Anda untuk membantu keputusan pengkodean masa depan.
- Jika 95% konten Anda memiliki skor yang baik, pemirsa umumnya akan memiliki pengalaman yang baik.

Berikut ini adalah daftar tips saat menafsirkan hasil untuk jenis metrik per bingkai yang berbeda:

PSNR

Sangat baik: 40dB atau lebih besar (bitrate tinggi, visual lossless)

Bagus: 30-40dB (kualitas streaming khas)

Buruk: 30dB atau kurang (artefak terlihat)

Tip: Gerakan tinggi dan konten terperinci umumnya membutuhkan nilai yang lebih tinggi untuk pengalaman menonton yang baik.

PSNR HVS

Bagus: 35dB atau lebih besar

Dapat diterima: 30-35dB

Buruk: 30dB atau kurang

Skor PSNR HVS umumnya 2-3dB lebih rendah dari skor PSNR biasa.

SSIM

Sangat baik: 0,95 atau lebih besar

Hebat: 0,90-0,95

Baik: 0,80-0,90

Buruk: 0,80 atau kurang

Tip: SSIM lebih dapat diandalkan untuk konten statis atau lambat dan kurang dapat diandalkan untuk konten gerak tinggi.

MD

Skala mirip dengan SSIM tetapi lebih akurat

Bagus: 0,98 atau lebih besar

Baik: 0,90-0,98

Buruk: 0,90 atau kurang

Tip: MS SSIM lebih baik dalam menangkap masalah gerak daripada SSIM.

VMAF

Luar biasa: 90 atau lebih besar (streaming premium)

Bagus: 70-90 (streaming khas)

Adil: 50-70

Miskin: 50 atau kurang

Paling dapat diandalkan untuk konten alami

Kurang dapat diandalkan untuk animasi/game

Tip: Skor VMAF biasanya turun 10-15 poin saat berpindah dari 1080p ke 4K pada bitrate yang sama

QVBR

Sangat baik: 9 atau lebih besar

Baik: 7 sampai 8

Adil: 5 hingga 7

Miskin: 5 atau kurang

Persyaratan dan dampak pemrosesan

Untuk menggunakan laporan metrik per bingkai, pengaturan pekerjaan Anda harus menyertakan yang berikut:

- Output Anda harus menggunakan salah satu codec video berikut: H.264, H.265,, MPEG-2, AVC-intra, atau XAVC AV1
- Sertakan satu atau lebih output video.
- Untuk QVBR metrik, output Anda harus menggunakan mode kontrol QVBR laju.

Pekerjaan yang menghasilkan metrik per bingkai membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan daripada pekerjaan pengkodean standar. Waktu pemrosesan tambahan tergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Resolusi output Anda
- Kompleksitas konten video Anda

- Jumlah metrik yang Anda pilih

Untuk output resolusi tinggi (seperti 4K), pekerjaan mungkin memakan waktu hingga dua kali lebih lama untuk diselesaikan dibandingkan dengan pengkodean standar.

Beberapa metrik membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi daripada yang lain. Misalnya, perhitungan VMAF lebih intensif secara komputasi daripada metrik lainnya. Pertimbangkan untuk mengaktifkan hanya metrik yang Anda butuhkan untuk analisis spesifik Anda.

Pemecahan Masalah

Berikut ini adalah daftar tips pemecahan masalah untuk masalah yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan laporan metrik per frame:

Laporan metrik yang Hilang

Verifikasi bahwa Anda telah mengaktifkan metrik di tingkat grup keluaran atau tingkat keluaran individual.

Metrik QVBR tidak muncul

Konfirmasikan bahwa pengaturan output Anda menyertakan mode kontrol laju QVBR.

Nilai metrik tak terduga

Periksa apakah konten Anda sesuai untuk metrik yang dipilih dan tinjau pedoman interpretasi untuk setiap jenis metrik.

Pekerjaan terlalu panjang

Pertimbangkan untuk mengurangi jumlah metrik yang dipilih atau menerapkannya pada output yang lebih sedikit untuk mengurangi waktu pemrosesan.

Menggunakan mode kontrol laju QVBR

Mode kontrol kecepatan yang Anda pilih untuk output menentukan apakah encoder menggunakan lebih banyak data untuk bagian kompleks video Anda atau mempertahankan jumlah data yang konstan per frame. Bab ini memberikan panduan untuk memilih mode kontrol tarif yang tepat untuk aset Anda, tergantung pada bagaimana Anda berencana untuk mendistribusikannya. Secara umum, Anda mendapatkan kualitas video terbaik untuk ukuran file tertentu dengan menggunakan bitrate variabel yang ditentukan kualitas (QVBR) untuk mode kontrol kecepatan Anda.

Topik

- [Perbandingan QVBR dengan mode kontrol laju lainnya](#)
- [Mengkonfigurasi mode bitrate variabel yang ditentukan kualitas](#)

Perbandingan QVBR dengan mode kontrol laju lainnya

Mode kontrol tarif yang Anda pilih tergantung pada cara Anda akan mendistribusikan aset Anda. AWS Elemental MediaConvert menawarkan pilihan berikut untuk mode bitrate:

Mode Bitrate Variabel (QVBR) yang Ditetapkan Kualitas

Pilih mode ini untuk distribusi melalui internet (OTT) dan untuk unduhan video on-demand (VOD). Untuk kualitas video yang lebih tinggi untuk ukuran file Anda, selalu pilih mode ini kecuali dalam kasus berikut:

- Anda perlu bitrate Anda konstan, misalnya, untuk distribusi melalui jaringan bandwidth tetap
- Anda memerlukan total ukuran file Anda untuk tidak turun di bawah ukuran yang Anda tentukan, misalnya, untuk mematuhi persyaratan kontrak atau peraturan

Saat Anda memilih QVBR, encoder menentukan jumlah bit yang tepat untuk digunakan untuk setiap bagian video untuk mempertahankan kualitas video yang Anda tentukan. Anda dapat menjaga tingkat kualitas QVBR kosong untuk membiarkan encoder menentukan tingkat kualitas yang sesuai berdasarkan frame video input. Anda dapat menggunakan pengaturan QVBR yang sama untuk semua aset Anda; encoder secara otomatis menyesuaikan ukuran file agar sesuai dengan kompleksitas video. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi QVBR](#).

Mode Bitrate Konstan (CBR)

Pilih CBR hanya jika Anda membutuhkan bitrate aset untuk tetap konstan dari waktu ke waktu. Misalnya, Anda mungkin memerlukan bitrate konstan jika Anda mendistribusikan aset Anda melalui jaringan bandwidth tetap yang terbatas.

Saat Anda memilih CBR, encoder akan membatasi ukuran dan kualitas file dengan nilai yang Anda tetapkan untuk Bitrate. Encoder menggunakan jumlah bit yang sama untuk semua bagian video.

Mode Bitrate Variabel (VBR)

Pilih VBR jika Anda mendistribusikan aset Anda melalui jaringan yang memungkinkan bitrate berubah, seperti internet, tetapi Anda perlu menentukan ukuran file total aset Anda.

Note


Dengan QVBR, jika Anda mengatur output untuk pengkodean multi-pass, Anda dapat secara opsional menentukan bitrate rata-rata maksimum yang membatasi ukuran file total output Anda. Hanya pilih VBR jika ukuran file Anda tidak bisa lebih kecil dari ukuran yang Anda tentukan.

Dengan VBR, Anda menentukan bitrate rata-rata aset; encoder mengalokasikan bit sehingga lebih banyak bit masuk ke bagian kompleks video. Ukuran file total (tidak termasuk wadah, kemasan, dan data audio) bekerja dengan bitrate rata-rata yang Anda tentukan (dalam bit per detik) dikalikan panjang aset (dalam detik).

Saat Anda menggunakan VBR, Anda mendapatkan hasil terbaik jika Anda menyesuaikan bitrate rata-rata agar sesuai dengan kompleksitas setiap aset.

Grafik berikut menggambarkan bagaimana berbagai mode bitrate (QVBR dan VBR) menyimpan bit yang tidak perlu dan memberikan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan CBR. Grafik menunjukkan QVBR versus CBR, tetapi prinsip yang sama berlaku untuk VBR.

Di bagian grafik di mana garis QVBR berada di atas garis CBR, seperti pada bagian berlabel Area 1, bitrate yang dibatasi CBR membatasi kualitas video di bawah adegan lain, sehingga QVBR memberi Anda kualitas yang lebih konsisten. Di bagian di mana garis QVBR turun di bawah garis CBR, seperti pada bagian berlabel Area 2, bitrate rendah cukup untuk kualitas video yang sama, sehingga QVBR menghemat bit dan memberikan kesempatan untuk penghematan biaya dalam penyimpanan dan distribusi melalui jaringan pengiriman konten (CDN) Anda.



Mengkonfigurasi mode bitrate variabel yang ditentukan kualitas

Bila Anda menggunakan QVBR, Anda dapat menentukan tingkat kualitas untuk output Anda dan bitrate puncak maksimum. Untuk nilai yang wajar dari pengaturan tersebut, encoder memilih berapa banyak bit yang akan digunakan untuk setiap bagian video. Ketika Anda menerapkan pengaturan yang sama ke beberapa aset, output pekerjaan Anda untuk aset yang lebih sederhana (seperti kartun) memiliki ukuran file yang lebih kecil daripada output Anda untuk aset yang kompleks secara visual (seperti olahraga gerak tinggi dengan kerumunan berpakaian cerah di latar belakang).

Bagian ini memberikan informasi tentang pengaturan QVBR. Tabel berikut menyediakan satu set nilai yang direkomendasikan untuk memulai. Tentukan nilai Anda untuk pengaturan ini saat Anda membuat output, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#). Untuk informasi selengkapnya tentang setiap pengaturan, pilih topik dari daftar yang mengikuti tabel.

Resolusi	Lebar	Tinggi	Tingkat kualitas QVBR	Bitrate maks
1080p	1920	1080	9	6000000
720p	1280	720	8	4000000
720p	1280	720	7	2000000

Resolusi	Lebar	Tinggi	Tingkat kualitas QVBR	Bitrate maks
480p	852	480	7	1000000
360p	640	360	7	700000
288p	512	288	7	350000

Dengan semua resolusi, jangan tentukan nilai untuk bitrate rata-rata Max kecuali Anda perlu menjamin batas ukuran file total. Saat Anda menentukan bitrate rata-rata maksimum, ini mengurangi manfaat yang diberikan QVBR dalam rasio kualitas video terhadap ukuran file. Untuk menggunakan bitrate rata-rata Max, Anda harus terlebih dahulu mengatur tingkat penyetelan Kualitas ke Multi-pass HQ.

Jika Anda tidak menggunakan bitrate rata-rata Max, dan Anda tidak memerlukan pengkodean multi-pass karena alasan lain, atur level penyetelan Kualitas ke HQ Single-pass.

Note

Pengkodean multi-pass adalah fitur tingkat profesional. Untuk informasi selengkapnya tentang tingkatan MediaConvert harga, lihat [MediaConvert harga](#).

Mengatur tingkat penyetelan kualitas QVBR

Tingkat kualitas QVBR standar

Anda dapat menjaga tingkat kualitas QVBR kosong untuk membiarkan encoder secara otomatis menentukan tingkat kualitas yang sesuai berdasarkan bingkai video input. Saat Anda memilih opsi default, encoder menghasilkan kualitas yang lebih konsisten di seluruh video, bukan tingkat kualitas target yang ditentukan. Jika Anda memilih opsi ini, Anda tidak dapat mempertahankan tingkat kualitas yang berbeda berdasarkan perangkat tampilan yang dimaksudkan (misalnya, TV layar besar, PC atau tablet, atau ponsel cerdas). Encoder menentukan tingkat kualitas yang sesuai untuk Anda, berdasarkan karakteristik video input Anda, untuk mempertahankan kualitas video yang konsisten.


Tingkat kualitas QVBR kustom

Anda dapat menentukan tingkat kualitas QVBR pada skala antara 1 dan 10. Encoder menentukan jumlah bit yang tepat untuk digunakan untuk setiap bagian video untuk mempertahankan kualitas video yang Anda tentukan.

Nilai terbaik untuk output tergantung pada bagaimana output akan dilihat. Secara umum, atur tingkat kualitas QVBR seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Perangkat tampilan yang dimaksudkan	Tingkat kualitas QVBR yang direkomendasikan untuk 720p/1080p
TV layar besar	8 atau 9
PC atau tablet	7
Smartphone	6

Grafik berikut menunjukkan bagaimana mengubah tingkat kualitas mempengaruhi bitrate yang digunakan encoder untuk berbagai bagian video. Sementara garis untuk level 7 dan level 9 melonjak dan turun di tempat yang sama, encoder menggunakan lebih banyak bit total ketika kualitasnya diatur lebih tinggi.



Termasuk penanda SCTE-35

Penanda SCTE-35 menunjukkan di mana sistem hilir dapat memasukkan konten lain (biasanya iklan atau program lokal). Anda dapat menyertakan penanda SCTE-35 dalam output transport stream (TS), DASH, HLS, dan CMAF.

AWS Elemental MediaConvert menempatkan penanda SCTE-35 ke output Anda dengan salah satu dari dua cara:

- Layanan melewati spidol dari input Anda ke output. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi passthrough penanda SCTE-35 dari masukan Anda](#).
- Layanan menyisipkan penanda pada titik-titik yang Anda tentukan dalam dokumen XML/Event Signaling and Management (ESAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menentukan penanda SCTE-35 menggunakan ESAM XML](#).

Terlepas dari cara mana Anda memasukkan penanda SCTE-35, untuk output yang memilikinya, Anda dapat melakukan hal berikut secara opsional:

- Anda dapat mengosongkan layanan audio dan video selama ketersediaan iklan yang ditunjukkan oleh penanda SCTE-35. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi iklan menggunakan blanking](#).
- Untuk output HLS, Anda dapat meminta layanan menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS keluaran Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda](#). MediaConvert tidak menulis informasi SCTE-35 ke manifes DASH.

Note

MediaConvert tidak memproses informasi dari manifes input.

Secara default, layanan tidak melewati penanda SCTE-35 dari input Anda. Ketika Anda mengatur pekerjaan Anda untuk melewati penanda dari input atau dari dokumen ESAM, secara default, layanan tidak menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS atau melakukan iklan kosong.

Topik

- [Mengkonfigurasi passthrough penanda SCTE-35 dari masukan Anda](#)
- [Menentukan penanda SCTE-35 menggunakan ESAM XML](#)

- [Menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda](#)
- [Mengkonfigurasi iklan menggunakan blanking](#)
- [Keterbatasan SCTE-35](#)

Mengkonfigurasi passthrough penanda SCTE-35 dari masukan Anda

Anda dapat menyertakan penanda time_signal SCTE-35 dari input Anda dalam output apa pun yang memiliki wadah aliran transport. Output ini mungkin dalam paket HLS, atau mungkin file mandiri yang dibungkus dalam wadah MPEG2 transport stream (M2TS).

Untuk melewati penanda SCTE-35 dari input ke output (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat tugas.
3. Siapkan input, grup keluaran, dan output untuk video dan audio, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).
4. Pilih output di bawah Grup file, DASH ISO, Apple HLS, atau CMAF.
5. Di bawah Pengaturan kontainer (untuk grup File, keluaran DASH ISO, atau CMAF), atau Pengaturan aliran Transport (untuk keluaran Apple HLS), temukan sumber SCTE-35, lalu pilih Passthrough.
6. Opsional. Untuk output dalam grup keluaran grup File, saat Anda mengatur pengaturan Output, Container ke MPEG-2 Transport Stream (M2TS), Anda dapat memasukkan nilai untuk SCTE-35 PID yang berbeda dari default 500.

PID, atau pengenalan paket, adalah pengidentifikasi untuk satu set data dalam wadah aliran transport MPEG-2. PIDs digunakan oleh sistem hilir dan pemain untuk menemukan informasi spesifik dalam wadah.

7. Opsional. Untuk keluaran dalam grup keluaran Apple HLS, Anda dapat mengatur pekerjaan untuk menyertakan penanda iklan dalam manifes. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda](#).

Menentukan penanda SCTE-35 menggunakan ESAM XML

Jika video input Anda tidak berisi penanda SCTE-35, tetapi Anda perlu menentukan titik penyisipan iklan di output Anda, Anda dapat memberikan dokumen XHTML Pensinyalan dan Manajemen Acara

(ESAM) di pengaturan pekerjaan Anda. AWS Elemental MediaConvert Ketika Anda melakukannya, MediaConvert kondisi output Anda dengan IDR (Instantaneous Decoder Refresh) frame pada titik penyisipan yang Anda tentukan dalam dokumen. Dalam output yang juga dibungkus dalam wadah MPEG2 -TS dan HLS, MediaConvert menyisipkan pesan time_signal SCTE-35 pada titik-titik tersebut.

Untuk grup keluaran Apple HLS, Anda juga dapat menyediakan dokumen XHTML pengkondisian manifes HLS. Anda kemudian dapat mengatur pekerjaan Anda untuk mengkondisikan manifes untuk output HLS Anda sesuai dengan itu.

Note

Untuk menempatkan penanda SCTE-35 di output MPEG2 -TS Anda, selain memasok dokumen XHTML ESAM, Anda juga harus mengaktifkan ESAM SCTE-35 pada setiap output. Untuk informasi selengkapnya, lihat prosedur konsol mengikuti ikhtisar ini.

Tentang Timecodes dalam Dokumen ESAM Anda

Tentukan titik penyisipan dalam dokumen XMLmu relatif terhadap waktu output akhir, setelah masukan klip dan jahitan. Mulai waktu Anda dari 00:00:00:00, terlepas dari pengaturan kode waktu Anda. Gunakan format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS: FF.

Misalnya, sebuah pekerjaan memiliki tiga masukan berikut: preroll lima menit, film satu jam, dan postroll lima menit. Anda menggunakan klip input untuk menyesuaikan klip 20 menit terakhir dari input satu jam Anda. Jadi output Anda dengan preroll dan postroll adalah 30 menit. Jika Anda ingin titik penyisipan pertama Anda muncul tiga menit ke dalam konten utama, Anda akan menentukannya pada delapan menit — tiga menit setelah preroll lima menit Anda.

Untuk menyertakan dokumen XHTML ESAM dalam pengaturan pekerjaan Anda (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat pekerjaan baru.
3. Siapkan input, grup keluaran, dan output untuk video dan audio, seperti yang dijelaskan dalam [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#) dan [Membuat output](#).
4. Di panel Job di sebelah kiri, di bagian Pengaturan Job, pilih Pengaturan.
5. Di bagian pensinyalan iklan, aktifkan Pensinyalan dan pesan peristiwa (ESAM).

6. Untuk pemberitahuan pemrosesan Sinyal XHTML, masukkan dokumen XHTML pensinyalan ESAM Anda sebagai teks. Sebagai contoh, lihat [Contoh pemberitahuan pemrosesan sinyal ESAM XHTML](#).

 Note

Secara default, MediaConvert menambahkan preroll empat detik ke muatan ESAM. Ini mungkin mengakibatkan MediaConvert penempatan pesan SCTE-35 satu segmen lebih awal dari penanda isyarat yang ditentukan dalam manifes HLS. Untuk menghapus preroll, atur `responseSignalPreroll` ke nol. Pengaturan ini adalah anak dari [EsamSettings](#).

7. Jika Anda ingin menyertakan informasi tentang penanda SCTE-35 Anda dalam manifes HLS Anda, untuk pemberitahuan kondisi konfirmasi Manifest XHTML, masukkan dokumen XHTML bersyarat manifes ESAM Anda sebagai teks. MediaConvert tidak menyertakan informasi tentang penanda SCTE-35 Anda dalam manifes DASH Anda.

Untuk menyisipkan penanda SCTE-35 dalam aliran transport selain manifes, setelah `dataPassThrough` atribut dalam dokumen MCC Anda ke. "true" Jika Anda tidak ingin penanda di aliran transport, hapus `dataPassThrough` atribut.

Sebagai contoh, lihat [Contoh ESAM XHTML Manifest Konfirmasi Pemberitahuan Kondisi](#).

8. Untuk setiap output MPEG2 -TS di mana Anda menginginkan penanda SCTE-35, aktifkan penanda:
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, Grup file, pilih output.
 - b. Konfirmasikan bahwa ini adalah output MPEG2 -TS. Di bagian pengaturan Output, pastikan bahwa Container diatur ke MPEG-2 Transport Stream.
 - c. Pilih Pengaturan kontainer, lalu gulir ke bawah untuk menemukan bagian kontrol PID.
 - d. Untuk ESAM SCTE-35 pilih Diaktifkan.
 - e. Untuk sumber SCTE-35, pertahankan None default.
9. Lakukan langkah ini hanya untuk grup keluaran Apple HLS apa pun di pekerjaan Anda.

Jika Anda ingin mengkondisikan manifes HLS Anda dengan titik penyisipan ESAM Anda, ikuti prosedur di [Menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda](#) Jika tidak, ikuti langkah-langkah ini untuk mengonfirmasi bahwa pengaturan berikut masih dalam status default:

- a. Pastikan bahwa pemberitahuan kondisi konfirmasi Manifest, yang dibahas dalam langkah sebelumnya dari prosedur ini, kosong.
- b. Untuk setiap grup keluaran Apple HLS di pekerjaan Anda, konfirmasikan bahwa Anda tidak mencentang Penanda Iklan.
 - i. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih Apple HLS.
 - ii. Di bagian Pengaturan grup Apple HLS, pilih Advanced.
 - iii. Di bagian Penanda iklan, kosongkan kotak centang Elemental dan SCTE-35 yang disempurnakan.
- c. Untuk setiap output dalam grup keluaran Apple HLS Anda, konfirmasikan bahwa sumber SCTE-35 disetel ke Tidak Ada:
 - i. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, Apple HLS, pilih output.
 - ii. Di bagian Pengaturan keluaran, pilih Pengaturan aliran transportasi.
 - iii. Untuk sumber SCTE-35, pilih None.

Untuk menyertakan dokumen XHTML ESAM dalam setelan pekerjaan Anda (API, SDK,) AWS CLI

1. Sertakan [esamproperti](#) dan anak-anaknya di akar pengaturan pekerjaan dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda. Properti ini ditunjukkan dalam contoh berikut.
 - a. Sertakan spesifikasi XHTML pemrosesan sinyal ESAM Anda sebagai string dalam pengaturan. `sccXml`
 - b. Secara opsional, sertakan dokumen pemberitahuan XML kondisi konfirmasi manifes sebagai string dalam pengaturan: `mccXml`

```
"esam": {
  "responseSignalPreroll": 4000,
  "signalProcessingNotification": {
    "sccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>
\n<SignalProcessingNotification ...\"
  },
  "manifestConfirmConditionNotification": {
    "mccXml": "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\" standalone=\"yes\"?>
\n<ns2:ManifestConfirmConditionNotification ... \"
  }
}
```

2. Untuk setiap output M2TS (MPEG2 Transport Stream) dalam pekerjaan Anda, tetapkan spesifikasi pekerjaan JSON Anda seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut. Sertakan properti [scte35Esam](#). Atur [scte35Source](#) ke NONE.

```
"outputs": [
  {
    "extension": "m2ts",
    "containerSettings": {
      "container": "M2TS",
      "m2tsSettings": {
        ...

        "scte35Esam": {
          "scte35EsamPid": 508
        },
        ...
        "scte35Source": "NONE"
      }
    }
  }
]
```

3. Jika Anda ingin mengkondisikan manifes HLS Anda dengan informasi SCTE-35, untuk setiap grup keluaran Apple HLS di pekerjaan Anda, sertakan yang berikut ini. Pengaturan ini ditunjukkan dalam contoh di akhir langkah ini:

- Atur [scte35Source](#) ke PASSTHROUGH.
- Sertakan [adMarkers](#) dan daftar satu atau keduanya ELEMENTAL_SCTE35 atau ELEMENTAL dalam array.

Untuk manifes sampel yang dibuat dengan setiap pengaturan yang dipilih, lihat [Contoh manifes: Penanda iklan elemen](#) dan [Contoh manifes: SCTE-35 penanda iklan yang disempurnakan](#).

Jika Anda tidak ingin mengkondisikan manifes HLS Anda dengan informasi SCTE-35, pertahankan pengaturan default NONE untuk `scte35Source` dan jangan sertakan: `adMarkers`

```
"outputGroups": [
  {
    "customName": "apple_hls",
    "outputGroupSettings": {
      "type": "HLS_GROUP_SETTINGS",
      "hlsGroupSettings": {
```



```

        "adMarkers": [
            "ELEMENTAL_SCTE35"
        ],
        ...
    }
},
"outputs": [
    {
        "extension": "m3u8",
        "nameModifier": "high",
        "outputSettings": {
            "hlsSettings": {
                ...
            }
        },
        "containerSettings": {
            "container": "M3U8",
            "m3u8Settings": {
                ...
                "scte35Source": "PASSTHROUGH"
            }
        }
    }
]

```

4. Kirimkan pekerjaan Anda seperti biasa.

Untuk informasi tentang mengirimkan AWS Elemental MediaConvert lowongan kerja secara terprogram, lihat [Memulai AWS Elemental MediaConvert menggunakan AWS SDKs atau AWS CLI](#) dan [Memulai](#) menggunakan API. AWS Elemental MediaConvert

Contoh pemberitahuan pemrosesan sinyal ESAM XHTML

Blok XHTML ESAM ini menghasilkan dua jeda iklan 30 detik, satu pada 10 detik dan yang lainnya pada 75 detik.

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SignalProcessingNotification xmlns="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:signal:1"
  xmlns:sig="urn:cablelabs:md:xsd:signaling:3.0"
  xmlns:common="urn:cablelabs:iptvservices:esam:xsd:common:1" xmlns:xsi="http://
www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" acquisitionPointIdentity="ExampleESAM">

  <common:BatchInfo batchId="1">
    <common:Source xsi:type="content:MovieType" />

```

```
</common:BatchInfo>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
signalPointID="10.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="10.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="52"
upidType="9" upid="1" duration="PT30S" segmentNumber="1" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="1" startOffset="PT10S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="2"
signalPointID="40.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="40.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="1" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="2"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
signalPointID="75.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="75.00"/>
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="52"
upidType="9" upid="3" duration="PT30S" segmentNumber="2" segmentsExpected="1"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>
  <ConditioningInfo acquisitionSignalIDRef="3" startOffset="PT75S" duration="PT30S"/>

  <ResponseSignal acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="4"
signalPointID="105.00" action="create">
    <sig:NPTPoint nptPoint="105.00" />
    <sig:SCTE35PointDescriptor spliceCommandType="06">
      <sig:SegmentationDescriptorInfo segmentEventId="2" segmentTypeId="53"
upidType="9" upid="4"/>
    </sig:SCTE35PointDescriptor>
  </ResponseSignal>

</SignalProcessingNotification>
```

Contoh ESAM XHTML Manifest Konfirmasi Pemberitahuan Kondisi

Dokumen XHTML kondisi konfirmasi manifes ESAM (MCC) ini menghasilkan tag isyarat manifes HLS selama dua jeda iklan 30 detik. Yang pertama dimulai pada 10 detik; yang kedua dimulai pada 75 detik. Tag manifes isyarat ini juga berisi data yang dapat digunakan oleh klien hilir untuk penggantian dan penyisipan iklan. Output yang dihasilkan dengan dokumen MCC ini berisi pesan SCTE-35 yang disematkan ke dalam file stream transport pada jeda iklan pertama, tetapi tidak pada yang kedua.

Perhatikan dataPassThrough atribut pada jeda iklan pertama. Ketika atribut ini hadir dan disetel ke "true", MediaConvert menyisipkan penanda SCTE-35 dalam aliran transport selain manifes. Untuk setiap jeda iklan yang ingin ditandai hanya di manifes, jauhkan dataPassThrough atributnya.

MediaConvert mendukung pengkondisian manifes dengan ESAM hanya dalam paket HLS.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<ns2:ManifestConfirmConditionNotification xmlns:ns2="http://www.cablelabs.com/
namespaces/metadata/xsd/confirmation/2" xmlns="http://www.cablelabs.com/namespaces/
metadata/xsd/core/2" xmlns:ns3="http://www.cablelabs.com/namespaces/metadata/xsd/
signaling/2">
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="1"
duration="PT30S" dataPassThrough="true">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA" />
      </ns2:FirstSegment>
      <ns2:SpanSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST20140205000000346,Acds=BA"
adapt="true" />
      </ns2:SpanSegment>
      <ns2:LastSegment>
        <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
      </ns2:LastSegment>
    </ns2:SegmentModify>
  </ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="2"></ns2:ManifestResponse>
  <ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM" acquisitionSignalID="3"
duration="PT30S">
    <ns2:SegmentModify>
      <ns2:FirstSegment>
```

```

    <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT:4,SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,
PAID=amazon.com/TEST2014020500000347,Acds=BA" />
  </ns2:FirstSegment>
  <ns2:SpanSegment>
    <ns2:Tag value="#EXT-X-OUT-CONT:${secondsFromSignal}/4,
SpliceType=VOD_DAI,Action=REPLACE,PAID=amazon.com/TEST2014020500000346,Acds=BA"
adapt="true" />
  </ns2:SpanSegment>
  <ns2:LastSegment>
    <ns2:Tag value="#EXT-X-CUE-IN:4,SpliceType=VOD_DAI" locality="after"
adapt="true" />
  </ns2:LastSegment>
</ns2:SegmentModify>
</ns2:ManifestResponse>
<ns2:ManifestResponse acquisitionPointIdentity="ExampleESAM"
acquisitionSignalID="4"></ns2:ManifestResponse>
</ns2:ManifestConfirmConditionNotification>

```

Menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda

Untuk output dalam paket HLS, Anda dapat meminta layanan menyertakan informasi dalam manifes HLS tentang penanda SCTE-35 yang ada di setiap output.

Untuk menyertakan informasi SCTE-35 dalam manifes HLS Anda (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat pekerjaan baru.
3. Siapkan input, grup output, dan output untuk video dan audio, mengikuti prosedur di [Mengkonfigurasi passthrough SCTE-35](#) atau [Memasukkan SCTE-35 dengan ESAM](#).
4. Aktifkan penanda iklan di setiap grup keluaran Apple HLS Anda.
 - a. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, pilih Apple HLS.
 - b. Di bagian Pengaturan grup Apple HLS, pilih Advanced.
 - c. Pilih Pengaturan kontainer, lalu gulir ke bawah untuk menemukan bagian kontrol PID.
 - d. Di bagian Penanda iklan, pilih salah satu atau kedua Elemental dan SCTE-35 yang disempurnakan.

Untuk manifes sampel yang dibuat dengan setiap pengaturan yang dipilih, lihat [Contoh manifes: Penanda iklan elemen](#) dan [Contoh manifes: SCTE-35 penanda iklan yang disempurnakan](#).

5. Jika sumber penanda iklan Anda adalah dokumen ESAM, tetapkan setelan tambahan ini:
 - a. Pastikan bahwa Anda memasukkan XHTML untuk pemberitahuan kondisi konfirmasi Manifest XML selama prosedur di [Menentukan penanda SCTE-35 menggunakan ESAM XML](#)

Saat Anda menginginkan penanda SCTE-35 di aliran transport keluaran serta dalam manifest, gunakan dataPassThrough atribut yang disetel ke. "true" Jika Anda tidak ingin penanda di aliran transport, jangan sertakan dataPassThrough atribut.
 - b. Untuk setiap output di setiap grup keluaran Apple HLS Anda, setel sumber SCTE-35 ke Passthrough.
 - i. Di panel Job di sebelah kiri, di bawah Grup keluaran, Apple HLS, pilih output.
 - ii. Di bagian Pengaturan keluaran, pilih Pengaturan aliran transportasi.
 - iii. Untuk sumber SCTE-35, pilih Passthrough.

Contoh manifest: Penanda iklan elemen

Untuk menghasilkan contoh manifest berikut, pilih pengaturan grup Apple HLS, Lanjutan, Penanda iklan, Elemental:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:2.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:14.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:26.000/30
#EXTINF:4.000,
```

```
file_60p_1_00005.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:9.000/30
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:21.000/30
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
```

#EXT-X-ENDLIST

Contoh manifes: SCTE-35 penanda iklan yang disempurnakan

Untuk menghasilkan contoh manifes berikut, pilih pengaturan grup Apple HLS, Advanced, Penanda iklan, SCTE-35 ditingkatkan:

```
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:12
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:1
#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD
#EXTINF:10.000,
file_60p_1_00001.ts
#EXT-X-ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:2.000,
file_60p_1_00002.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=2.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00003.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=14.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00004.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=26.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb
+AA27oAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA0AAE0xUZn
#EXTINF:4.000,
file_60p_1_00005.ts
#EXT-X-ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+ADbugAARAg9DVUVJAAAAAX+HCQA1AAA3v5+Q
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:8.000,
file_60p_1_00006.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00007.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00008.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00009.ts
#EXT-X-ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXT-X-CUE-OUT:30.000
#EXTINF:9.000,
```

```
file_60p_1_00010.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=9.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00011.ts
#EXT-X-CUE-OUT-CONT:ElapsedTime=21.000,Duration=30,SCTE35=/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AGb/
MAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA0AALMua1L
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00012.ts
#EXT-0ATCLS-SCTE35:/DAnAAAAAAAAAAP/wBQb+AJAyEAARAg9DVUVJAAAAAn+HCQA1AABStd4A
#EXT-X-CUE-IN
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00013.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00014.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00015.ts
#EXTINF:3.000,
file_60p_1_00016.ts
#EXTINF:9.000,
file_60p_1_00017.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00018.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00019.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00020.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00021.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00022.ts
#EXTINF:12.000,
file_60p_1_00023.ts
#EXTINF:10.067,
file_60p_1_00024.ts
#EXT-X-ENDLIST
```

Mengkonfigurasi iklan menggunakan blanking

Anda dapat mengaktifkan iklan avail blanking untuk menghapus konten video, menghapus teks apa pun, dan membisukan audio selama bagian output yang ditandai sebagai tersedia untuk iklan (tersedia iklan).

Anda menyiapkan penanda SCTE-35 di setiap output satu per satu, tetapi Anda mengaktifkan atau menonaktifkan iklan avail blanking untuk setiap output dalam pekerjaan. Untuk menggunakan iklan avail blanking, Anda harus menyiapkan penanda SCTE-35 dan mengaktifkan iklan avail blanking, seperti yang dijelaskan dalam prosedur berikut.

Untuk mengaktifkan pengosongan iklan (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih Buat pekerjaan baru.
3. Siapkan input, grup output, dan output untuk video dan audio, mengikuti prosedur di [Mengkonfigurasi passthrough SCTE-35](#) atau [Memasukkan SCTE-35 dengan ESAM](#).
4. Di panel navigasi kiri, di bawah Pengaturan Job, pilih Pengaturan.
5. Di bawah prosesor Global, aktifkan Ad avail blanking.
6. Secara opsional, di bawah Blanking image, berikan URI ke file input gambar yang disimpan di Amazon S3 atau di server HTTP (S). Untuk input Amazon S3, Anda dapat menentukan URI secara langsung atau memilih Browse untuk memilih dari bucket Amazon S3 Anda. Untuk input HTTP (S), berikan URL ke file video input Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Jika Anda menentukan gambar di sini, layanan menyisipkan gambar pada semua bingkai video di dalam iklan yang tersedia. Jika Anda tidak menentukan gambar, layanan menggunakan batu tulis hitam sebagai gantinya.

Gambar kosong harus berupa file.png atau .bmp yang berukuran sama atau lebih kecil, dalam piksel, seperti resolusi video keluaran.

Keterbatasan SCTE-35

Keterbatasan untuk dukungan SCTE-35 adalah sebagai berikut:

- Anda dapat menentukan titik penyisipan menggunakan ESAM XML atau melewati pesan SCTE-35 dari input. Anda tidak bisa melakukan keduanya.
- AWS Elemental MediaConvert hanya mendukung pesan time_signal, bukan pesan splice_insert.
- Layanan menyisipkan pesan SCTE-35 hanya ke output berikut:
 - Output dalam grup keluaran grup File dengan MPEG-2 Transport Stream diatur untuk Container.

Atur wadah untuk setiap output di bawah pengaturan Output, Container.

- Output dalam grup keluaran DASH ISO.
- Output dalam grup keluaran Apple HLS.
- Output dalam grup keluaran CMAF.
- Layanan memaksa frame Instantaneous Decoder Refresh (IDR) pada titik penyisipan yang ditentukan dalam dokumen XHTML ESAM Anda untuk codec keluaran berikut: MPEG-2, MPEG-4 AVC (H.264), atau HEVC (H.265).

Di [MediaConvert konsol](#), buka Pengaturan pengkodean, Video, dan kemudian atur codec untuk setiap output di bagian codec Video.

- Grup keluaran DASH ISO dan CMAF DASH hanya mendukung output manifes periode tunggal.

Memproses konten dari server TAMS

Saat Anda membuat pekerjaan AWS Elemental MediaConvert, Anda dapat memproses konten langsung dan arsip langsung dari server Time-Addressable Media Store (TAMS). MediaConvert berkomunikasi dengan server TAMS Anda untuk mengambil segmen waktu tertentu dan secara otomatis menghasilkan manifes yang diperlukan untuk diproses.

Beberapa kasus penggunaan untuk input TAMS mungkin termasuk:

- Ekstrak sorotan dari acara langsung untuk distribusi media sosial.
- Memproses konten siaran yang diarsipkan untuk pemrograman atau dokumenter baru.
- Integrasikan dengan infrastruktur siaran dan sistem manajemen konten yang ada.

Topik

- [Bagaimana MediaConvert memproses konten TAMS](#)
- [Mengkonfigurasi pekerjaan dengan input TAMS](#)
- [Format rentang waktu](#)
- [Opsi penanganan celah](#)
- [Persyaratan untuk input TAMS](#)
- [Pemecahan masalah input TAMS](#)

Bagaimana MediaConvert memproses konten TAMS

Saat Anda mengirimkan pekerjaan dengan input TAMS, MediaConvert secara otomatis menangani kompleksitas pengambilan dan pemrosesan konten Anda. MediaConvert membangun titik akhir API yang tepat dengan menambahkan jalur seperti `/sources/{sourceId}` dan `/flows/{flowId}/segments` ke URL server TAMS dasar Anda.

MediaConvert pertama terhubung ke server TAMS Anda dan mengambil informasi tentang sumber yang ditentukan. Sumber harus berupa sumber multi-format yang berisi referensi ke aliran individu. MediaConvert kemudian menemukan semua aliran yang terkait dengan sumber dan secara otomatis memilih aliran kualitas tertinggi berdasarkan bitrate, resolusi, dan metrik kualitas lainnya.

Untuk konten dengan aliran audio dan video terpisah, MediaConvert pilih aliran video bitrate tertinggi dan aliran audio bitrate tertinggi. Untuk konten dengan aliran audio-video gabungan, MediaConvert pilih multi aliran kualitas tertinggi. Jika alur yang dipilih tidak berisi segmen, MediaConvert secara otomatis mencoba mengambil segmen dari alur induk bila tersedia.

Selama pemrosesan, MediaConvert hasilkan manifes HLS untuk konten dan terapkan pendekatan penanganan celah yang Anda tentukan. Terakhir, MediaConvert hitung parameter klip yang tepat untuk memastikan output Anda berisi konten yang tepat dalam rentang waktu yang Anda tentukan.

Note

MediaConvert memproses segmen dalam urutan mereka muncul dalam respon server TAMS dan mempertahankan akurasi waktu di seluruh alur kerja.

Mengkonfigurasi pekerjaan dengan input TAMS

Untuk memproses konten dari server TAMS, Anda mengonfigurasi pengaturan input pekerjaan Anda dengan URL server TAMS dan menentukan konten yang ingin Anda proses.

MediaConvert konsol

Untuk mengkonfigurasi input TAMS dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Di bagian Input, pilih Tambah.
2. Untuk URL file Input, masukkan URL dasar titik akhir API server TAMS Anda menggunakan protokol HTTPS. Misalnya, `https://tams-server.example.com/api`. Jangan sertakan sumber IDs, alur IDs, atau parameter kueri dalam URL ini.

3. Perluas pengaturan TAMS.
4. Untuk Source ID, masukkan UUID dari sumber TAMS yang ingin Anda proses.
5. Untuk Rentang waktu, masukkan rentang waktu dalam format[start:nanoseconds_end:nanoseconds]. Misalnya, [15:0_35:0] memproses konten dari 15 detik hingga 35 detik.
6. Untuk penanganan Gap, pilih cara menangani segmen yang hilang:
 - Lewati celah — Lewati segmen yang hilang dan buat penanda diskontinuitas di output.
 - Isi dengan hitam — Isi segmen yang hilang dengan bingkai hitam untuk mempertahankan durasi yang konsisten.
 - Tahan bingkai terakhir — Ulangi bingkai terakhir sebelum setiap celah sambil mempertahankan keheningan audio.
7. Untuk koneksi Otentikasi ARN, masukkan ARN koneksi yang berisi kredensial otentikasi EventBridge server TAMS Anda.
8. Dalam pemilih Video, perluas Koreksi video mengatur sumber Timecode ke Mulai dari 0.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk mengonfigurasi input TAMS menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan yang berikut ini dalam setelan input pekerjaan Anda. FileInput Seharusnya hanya berisi URL server TAMS dasar menggunakan protokol HTTPS. MediaConvert secara otomatis menambahkan jalur API yang diperlukan. Ganti nilai contoh dengan URL server TAMS Anda, ID sumber, dan ARN EventBridge koneksi:

```
...
  "Inputs": [{
    "FileInput": "https://tams-server.example.com/api",
    "TamsSettings": {
      "SourceId": "be1d6b1c-1e90-4107-a269-336446adeb1c",
      "Timerange": "[15:0_35:0]",
      "GapHandling": "SKIP_GAPS",
      "AuthConnectionArn": "arn:aws:events:us-west-2:111122223333:connection/
tams-auth/a85c6758-9e36-46b6-9d34-6005f212609a"
    },
    "TimecodeSource": "ZEROBASED"
  }]
...
```

Format rentang waktu

Masukan TAMS menggunakan format rentang waktu tertentu yang memberikan presisi nanodetik untuk pemilihan konten. Format mengikuti pola `[start:nanoseconds_end:nanoseconds]`, di mana tanda kurung menunjukkan apakah batas itu inklusif atau eksklusif.

Format rentang waktu terdiri dari komponen-komponen berikut:

- `[` atau `(` — Braket pembuka menunjukkan batas awal inklusif `[` atau eksklusif `(`
- `start:nanoseconds`— Waktu mulai dalam detik dan nanodetik
- `_`— Pemisah antara waktu mulai dan akhir
- `end:nanoseconds`— Waktu akhir dalam detik dan nanodetik
- `]` atau `)` — Braket penutup menunjukkan batas akhir inklusif `]` atau eksklusif `)`

Contoh berikut menunjukkan format rentang waktu yang khas:

- `[15:0_35:0)`- Dari 15,0 detik (inklusif) hingga 35,0 detik (eksklusif)
- `[0:500000000_10:0]`- Dari 0,5 detik (inklusif) hingga 10,0 detik (inklusif)
- `[3600:0_7200:0)`— Dari 1 jam (inklusif) hingga 2 jam (eksklusif)

MediaConvert secara otomatis menghitung parameter kliping yang tepat ketika rentang waktu yang Anda minta melampaui batas segmen yang tersedia. Ini memastikan output Anda berisi konten yang Anda tentukan dengan presisi nanodetik.

Note

Waktu akhir harus lebih lambat dari waktu mulai. MediaConvert memvalidasi format rentang waktu sebelum pemrosesan dimulai.

Opsi penanganan celah

Saat memproses konten TAMS, Anda mungkin menemukan celah di mana segmen hilang dari timeline. MediaConvert menyediakan tiga opsi untuk menangani kesenjangan ini:

Lewati celah

MediaConvert melewati segmen yang hilang dan membuat penanda diskontinuitas dalam output. Pendekatan ini mengurangi total durasi output dengan jumlah konten yang hilang dan proses lebih cepat karena tidak menghasilkan konten pengganti. Namun, hal itu dapat menyebabkan masalah sinkronisasi audio atau video di beberapa pemain.

Gunakan opsi ini ketika Anda ingin meminimalkan waktu pemrosesan dan ukuran output, dan ketika konten yang hilang dapat diterima untuk kasus penggunaan Anda.

Isi dengan hitam

MediaConvert mengisi segmen yang hilang dengan bingkai hitam dan keheningan untuk audio. Pendekatan ini mempertahankan timeline dan durasi asli, memastikan durasi output yang konsisten untuk aplikasi siaran, dan mencegah masalah sinkronisasi antara trek audio dan video. Namun, dibutuhkan waktu lebih lama untuk memproses dan membuat file output yang lebih besar.

Gunakan opsi ini saat Anda membutuhkan durasi keluaran yang konsisten atau saat mempertahankan timeline asli penting untuk alur kerja Anda.

Tahan bingkai terakhir

MediaConvert mengulangi frame terakhir sebelum setiap celah dan mempertahankan keheningan audio. Pendekatan ini mempertahankan kontinuitas visual sambil menunjukkan konten yang hilang, mempertahankan durasi keluaran yang konsisten, dan memberikan isyarat visual bahwa konten hilang.

Gunakan opsi ini saat Anda ingin menunjukkan konten yang hilang sambil mempertahankan kontinuitas visual.

MediaConvert mendeteksi kesenjangan dengan membandingkan waktu akhir setiap segmen dengan waktu mulai segmen berikutnya. Kesenjangan yang lebih kecil dari 100 milidetik diabaikan untuk memperhitungkan variasi waktu kecil.

Note

Penanganan celah berlaku untuk trek video dan audio. Jika Anda memiliki aliran audio dan video yang terpisah MediaConvert, pastikan penanganan celah konsisten di kedua trek.

Persyaratan untuk input TAMS

Untuk memproses konten dari server TAMS MediaConvert, Anda memerlukan yang berikut ini:

Server TAMS

Server TAMS yang mengimplementasikan spesifikasi BBC TAMS API dan dapat diakses dari MediaConvert menggunakan protokol HTTPS. Server harus mendukung titik akhir API yang diperlukan untuk sumber, alur, dan segmen. Berikan hanya URL server dasar (seperti `https://tams-server.example.com/api`) tanpa parameter sumber IDs atau kueri.

EventBridge koneksi

EventBridge Koneksi Amazon yang dikonfigurasi dengan OAuth kredensial untuk server TAMS Anda. Koneksi harus mencakup OAuth cakupan yang diperlukan: `tams-api/read`, `tams-api/write`, dan `tams-api/delete`.

Untuk informasi tentang EventBridge koneksi, lihat [panduan EventBridge pengguna](#).

ID sumber yang valid

UUID yang mengidentifikasi sumber multi-format yang valid di server TAMS Anda. Sumber harus berisi video, audio, atau aliran gabungan dengan segmen yang tersedia untuk rentang waktu yang ditentukan.

Izin IAM

Peran MediaConvert layanan Anda harus memiliki izin untuk mengakses EventBridge koneksi yang ditentukan. Tambahkan izin berikut ke peran layanan Anda:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ConnectionPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "events:RetrieveConnectionCredentials"
      ],
      "Resource": "arn:aws:events:us-west-2:111122223333:connection/*"
    },
    {
      "Sid": "SecretsManagerPermissions",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "secretsmanager:GetSecretValue",
      "secretsmanager:DescribeSecret"
    ],
    "Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-
west-2:111122223333:secret:events!connection/*"
  }
]
```

Di bawah 10.000 segmen

Setiap aliran TAMS dapat berisi maksimum 10.000 segmen. Jika rentang waktu Anda mencakup lebih banyak segmen, pekerjaan gagal dengan kesalahan. Pertimbangkan untuk menggunakan rentang waktu yang lebih pendek atau beberapa pekerjaan untuk konten yang lebih lama.

Tidak ada kliping input

Anda tidak dapat menentukan pengaturan kliping input pada input TAMS. MediaConvert secara otomatis menghitung parameter kliping yang tepat berdasarkan batas segmen dan rentang waktu yang Anda tentukan.

Timecode berbasis nol

Sumber kode waktu harus disetel ke berbasis Zero atau dibiarkan tidak ditentukan. Sumber kode waktu lainnya mengganggu perhitungan kliping otomatis.

Pemecahan masalah input TAMS

Jika Anda mengalami masalah saat memproses konten TAMS, informasi berikut dapat membantu Anda mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah umum:

Kesalahan autentikasi

Jika pekerjaan Anda gagal dengan kesalahan otentikasi, verifikasi hal berikut:

- ARN EventBridge koneksi Anda benar dan dapat diakses dari peran MediaConvert layanan Anda.
- OAuth Kredensial dalam EventBridge koneksi Anda valid dan tidak kedaluwarsa.
- OAuth Cakupan Anda mencakup izin API TAMS yang diperlukan.
- Server TAMS Anda dapat diakses dan menanggapi permintaan otentikasi.

Kesalahan sumber dan aliran

Jika pekerjaan Anda gagal selama pemrosesan sumber atau aliran, verifikasi hal-hal berikut:

- ID sumber adalah UUID valid yang ada di server TAMS Anda.
- Sumbernya adalah sumber multi-format dengan referensi aliran yang valid.
- Alur berisi segmen untuk rentang waktu yang Anda tentukan.
- Jumlah total segmen tidak melebihi 10.000 per aliran.

Kesalahan rentang waktu

Jika pekerjaan Anda gagal dengan kesalahan rentang waktu, verifikasi hal berikut:

- Format rentang waktu Anda mengikuti pola yang benar:
`[start:nanoseconds_end:nanoseconds]`
- Waktu akhir lebih lambat dari waktu mulai.
- Rentang waktu sesuai dengan konten yang tersedia di server TAMS Anda.

Masalah konektivitas jaringan

Jika pekerjaan Anda gagal dengan kesalahan jaringan, verifikasi hal berikut:

- Server TAMS Anda dapat diakses dari internet dan tidak diblokir oleh firewall.
- Server Anda dapat menangani permintaan bersamaan dari MediaConvert.
- Latensi jaringan antara MediaConvert dan server TAMS Anda masuk akal.
- Server Anda memiliki bandwidth yang cukup untuk unduhan segmen.
- URL server TAMS Anda menggunakan protokol HTTPS dan hanya berisi jalur server dasar tanpa parameter sumber IDs atau kueri.

Untuk informasi kesalahan mendetail, periksa pesan kesalahan pekerjaan di MediaConvert konsol atau respons API. MediaConvert menyediakan kode kesalahan khusus untuk masalah terkait TAMS untuk membantu Anda mengidentifikasi akar penyebabnya:

Kesalahan 3459: Format sumber tidak valid

Format sumber master tidak `urn:x-nmos:format:multi`. Verifikasi bahwa ID sumber Anda menunjuk ke sumber multi-format yang valid di server TAMS Anda.

Kesalahan 3460: Tidak ada aliran yang ditemukan

Tidak ada video, audio, atau multi aliran yang ditemukan untuk sumber yang ditentukan. Periksa apakah sumber Anda berisi alur yang valid dengan pengenalan format yang tepat.

Kesalahan 3461: Tidak ada segmen yang ditemukan

Tidak ada segmen yang ditemukan dalam rentang waktu yang ditentukan. Verifikasi bahwa rentang waktu Anda sesuai dengan konten yang tersedia dan segmen tersebut ada untuk alur yang ditentukan.

Kesalahan 3462: Terlalu banyak segmen

Aliran berisi lebih dari 10.000 segmen untuk rentang waktu yang ditentukan. Gunakan rentang waktu yang lebih pendek atau bagi konten Anda menjadi beberapa pekerjaan.

Kesalahan 3464: Properti segmen tidak ada

Segmen tidak memiliki properti yang diperlukan seperti `get_urls`, `timerange`, atau `url`. Verifikasi bahwa server TAMS Anda mengembalikan metadata segmen lengkap dan URL server dasar Anda diformat dengan benar dengan protokol HTTPS.

Note

Jika Anda terus mengalami masalah, verifikasi bahwa server TAMS Anda mengimplementasikan spesifikasi BBC TAMS API dengan benar dan bahwa semua titik akhir yang diperlukan tersedia dan berfungsi.

Menyiapkan kode waktu

AWS Elemental MediaConvert mengelola bingkai video yang ditranskode dengan kode waktu mereka. Layanan ini menggunakan kode waktu dari garis waktu input dan output yang dibangun untuk menyusun elemen aset output Anda. Untuk informasi tentang fitur mana yang dipengaruhi oleh setiap jenis timeline, dan tentang cara kerja garis waktu, lihat [Bagaimana MediaConvert menggunakan garis waktu untuk merakit pekerjaan](#)

Ada tiga kelompok pengaturan kode waktu yang berbeda, yang terletak di tiga tempat berbeda di konsol:

- Pengaturan kode waktu masukan

Pengaturan masukan Sumber Timecode mempengaruhi timeline input.

- Konfigurasi kode waktu di seluruh pekerjaan

Pengaturan konfigurasi Timecode di bawah Pengaturan Job memengaruhi timeline keluaran.

- Pengaturan kode waktu keluaran

Pengaturan kode waktu di bawah Output menentukan apakah dan bagaimana informasi kode waktu muncul di setiap output. Pengaturan ini hanya memengaruhi apa yang disertakan dalam output; mereka tidak menentukan kode waktu apa itu.

Untuk memberikan akurasi bingkai untuk input video, MediaConvert gunakan kode waktu yang menentukan bingkai berdasarkan nomor bingkai, bukan milidetik. Semua kode waktu dalam format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS:FF. Untuk drop frame, MediaConvert gunakan titik koma sebelum nomor bingkai: HH: MM: SS; FF.

Saat Anda menentukan klip input untuk input audio saja, angka terakhir dalam kode waktu yang Anda masukkan sesuai dengan seperseratus detik. Misalnya, 00:00:30:75 sama dengan 30,75 detik.

Topik

- [Menyesuaikan timeline input dengan sumber kode waktu masukan](#)
- [Menyesuaikan timeline output dengan konfigurasi kode waktu seluruh pekerjaan](#)
- [Memasukkan metadata kode waktu](#)
- [Membakar dalam kode waktu pada bingkai video](#)

Menyesuaikan timeline input dengan sumber kode waktu masukan

Nilai untuk sumber Timecode yang Anda tentukan dalam pengaturan input memengaruhi timeline input untuk input tersebut. Untuk informasi tentang fitur mana yang dipengaruhi oleh timeline input, lihat [Garis waktu masukan](#).

Untuk menyesuaikan pengaturan sumber Timecode input (konsol)

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih input.
2. Di bawah Pemilih video, sumber Timecode, tentukan apakah MediaConvert membaca kode waktu dari input atau menghasilkannya. MediaConvert dapat menghasilkan kode waktu mulai dari nol atau dari kode waktu awal yang Anda tentukan. Berikut adalah opsi untuk sumber Timecode:

- **Tertanam:** Layanan ini menggunakan kode waktu apa pun yang disematkan dalam video input. Ini adalah nilai default.

 Note

Jangan memilih nilai ini kecuali video masukan Anda memiliki kode waktu yang disematkan.

- **Mulai dari 0:** Layanan menetapkan kode waktu dari frame pertama input ke 00:00:00:00.
- **Awal yang ditentukan:** Layanan menetapkan kode waktu dari frame pertama input ke nilai yang Anda tentukan dalam pengaturan Mulai kode waktu.

Terlepas dari sumbernya, kode waktu berada dalam format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS:FF.

Untuk menyesuaikan pengaturan input **TimecodeSource** (sumber Timecode) (API, SDK, dan AWS CLI

- Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tetapkan nilai untuk [TimecodeSource](#), terletak di `Settings,Inputs`.

Pilih nilai untuk `TimecodeSource` sebagai berikut:

- **EMBEDDED:** Layanan ini menggunakan kode waktu apa pun yang disematkan dalam video input. Ini adalah nilai default.

 Note

Jangan memilih nilai ini kecuali video masukan Anda memiliki kode waktu yang disematkan.

- **ZEROBASED:** Layanan menetapkan kode waktu dari frame pertama input ke 00:00:00:00.
- **SPECIFIEDSTART:** Layanan menetapkan kode waktu dari frame pertama input ke nilai yang Anda tentukan dalam pengaturan Mulai timecode.

Menyesuaikan timeline output dengan konfigurasi kode waktu seluruh pekerjaan

Nilai yang Anda tentukan untuk pengaturan konfigurasi Timecode di seluruh pekerjaan memengaruhi garis waktu keluaran. Untuk informasi tentang fitur mana yang dipengaruhi oleh timeline keluaran, lihat [Garis waktu keluaran](#).

Untuk menyesuaikan konfigurasi kode waktu di seluruh pekerjaan (konsol)

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih Pengaturan.
2. Di bagian konfigurasi Timecode, untuk Sumber, pilih salah satu dari nilai berikut:
 - Tertanam: Layanan ini menggunakan kode waktu apa pun yang disematkan dalam video.
 - Mulai dari 0: Layanan mengabaikan kode waktu yang disematkan dan menetapkan bingkai video pertama kode waktu 00:00:00:00 (HH: MM: SS:FF).
 - Awal yang ditentukan: Layanan mengabaikan kode waktu yang disematkan dan menetapkan bingkai video pertama nilai yang Anda berikan untuk Start Timecode.

Bidang Start Timecode muncul ketika Anda memilih Mulai yang ditentukan.

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturan adalah `Source`, terletak di `Settings.TimecodeConfig`.

Jika Anda tidak memilih nilai untuk Sumber, layanan default ke `Embedded`.

Note

Jika video masukan Anda tidak memiliki kode waktu yang disematkan dan Anda menyetel Sumber ke Tertanam atau menyimpan Sumber tidak ditentukan, output Anda tidak akan memiliki kode waktu. Ini berarti bahwa fitur yang memerlukan waktu mulai berbasis kode waktu, seperti teks sidecar dan overlay grafis, tidak akan muncul di output Anda.

3. Tetapkan nilai untuk Anchor Timecode.

Jika Anda menggunakan platform pengeditan yang mengandalkan kode waktu jangkar, gunakan Anchor timecode untuk menentukan titik di mana frame input dan output memiliki kode waktu

yang sama. Gunakan format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS: FF. Pengaturan ini mengabaikan konversi frame rate.

Perilaku sistem untuk kode waktu Anchor bervariasi tergantung pada setelan Anda untuk Sumber:

- Jika Anda memilih Mulai di 0 untuk Sumber, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan di kode waktu Anchor, dihitung dari 00:00:00:00.

Misalnya, jika Anda menyetel kode waktu Anchor ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah satu jam lima detik ke dalam video.

- Jika Anda memilih Embedded for Source, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan di kode waktu Anchor, dihitung dari kode waktu tertanam pertama.

Misalnya, jika kode waktu yang disematkan dimulai pada 01:00:00:00 dan Anda menyetel kode waktu Anchor ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah lima detik ke dalam video.

- Jika Anda memilih Mulai yang ditentukan untuk Sumber, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan di kode waktu Anchor, dihitung dari kode waktu yang Anda tentukan untuk frame pertama.

Misalnya, jika Anda menentukan 00:30:00:00 sebagai kode waktu mulai dan Anda menyetel kode waktu Anchor ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah tiga puluh menit dan lima detik ke dalam video.

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturan adalah `Anchor`, terletak di `Settings.TimecodeConfig`.

Jika Anda tidak menetapkan nilai untuk kode waktu Anchor, layanan tidak menggunakan kode waktu jangkar apa pun.

4. Di bawah `Timestamp offset`, berikan tanggal. Pengaturan ini hanya berlaku untuk output yang mendukung `program-date-time` stempel. Gunakan `Timestamp offset` untuk menimpa tanggal kode waktu tanpa mempengaruhi waktu dan nomor bingkai. Pengaturan ini tidak berpengaruh kecuali Anda juga menyertakan `program-date-time` stempel dalam output.

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturan adalah `TimestampOffset`, terletak di `Settings.TimecodeConfig`.

Untuk menyesuaikan konfigurasi kode waktu di seluruh pekerjaan (API, SDK, dan) AWS CLI

1. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tetapkan nilai untuk [Sumber](#), yang terletak di `dalamSettings,TimecodeConfig`. Pilih salah satu nilai berikut:
 - EMBEDDED: Layanan ini menggunakan kode waktu apa pun yang disematkan dalam video.
 - ZEROBASED: Layanan mengabaikan kode waktu yang disematkan dan menetapkan bingkai video pertama kode waktu 00:00:00:00 (HH:MM: SS:FF).
 - SPECIFIEDSTART: Layanan mengabaikan kode waktu yang disematkan dan menetapkan bingkai video pertama nilai yang Anda berikan untuk Start Timecode.

Bidang Start Timecode muncul ketika Anda memilih Mulai yang ditentukan.

Jika Anda tidak memilih nilai untuk Sumber, layanan default ke Embedded.

 Note

Jika video masukan Anda tidak memiliki kode waktu yang disematkan dan Anda menyetel Sumber ke Tertanam atau menyimpan Sumber tidak ditentukan, output Anda tidak akan memiliki kode waktu. Ini berarti bahwa fitur yang memerlukan waktu mulai berbasis kode waktu, seperti teks sidecar dan overlay grafis, tidak akan muncul di output Anda.

2. Opsional. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tetapkan nilai untuk `Anchor`, terletak di `diSettings,TimecodeConfig`.

Jika Anda menggunakan platform pengeditan yang mengandalkan kode waktu jangkar, gunakan `Anchor` untuk menentukan titik di mana frame input dan output memiliki kode waktu yang sama. Gunakan format 24 jam berikut dengan nomor bingkai: HH: MM: SS: FF. Pengaturan ini mengabaikan konversi frame rate.

Perilaku sistem untuk `Anchor` bervariasi tergantung pada pengaturan Anda untuk `Source`:

- Jika Anda memilih ZEROBASED untuk `Source`, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan, dihitung dari `Anchor` 00:00:00:00.

Misalnya, jika Anda menyetel `Anchor` ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah satu jam lima detik ke dalam video.

- Jika Anda memilih `EMBEDDED` untuk `Source`, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan `Anchor`, dihitung dari kode waktu tertanam pertama.

Misalnya, jika kode waktu yang disematkan dimulai pada 01:00:00:00 dan Anda menyetel `Anchor` ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah lima detik ke dalam video.

- Jika Anda memilih `SPECIFIEDSTART` untuk `Source`, bingkai jangkar adalah kode waktu yang Anda berikan `Anchor`, dihitung dari kode waktu yang Anda tentukan untuk frame pertama.

Misalnya, jika Anda menentukan 00:30:00:00 sebagai kode waktu mulai dan Anda menyetel `Anchor` ke 01:00:05:00, bingkai jangkar adalah tiga puluh menit dan lima detik ke dalam video.

3. Opsional. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tetapkan nilai untuk `TimestampOffset`, terletak di `Settings.TimecodeConfig`. Tentukan tanggal dalam format berikut: `YYYY-MM-DD`. Misalnya, `2008-06-26`.

Pengaturan ini hanya berlaku untuk output yang mendukung program-date-time stempel.

Gunakan `Timestamp offset` untuk menimpa tanggal kode waktu tanpa mempengaruhi waktu dan nomor bingkai. Pengaturan ini tidak berpengaruh kecuali Anda juga menyertakan program-date-time stempel dalam output.

Memasukkan metadata kode waktu

Pengaturan penyisipan `Timecode` menentukan apakah output yang diberikan memiliki kode waktu yang disematkan dalam metadatanya. MediaConvert secara otomatis menempatkan informasi ini di tempat yang sesuai, tergantung pada codec output. Untuk MPEG-2 dan QuickTime codec, seperti Apple ProRes, layanan menyisipkan kode waktu dalam metadata I-frame video. Untuk H.265 (HEVC) dan H.264 (AVC), layanan menyisipkan kode waktu dalam pesan waktu gambar informasi peningkatan tambahan (SEI) tambahan.

Untuk menyertakan metadata kode waktu dalam output (konsol)

1. Pada halaman **Buat pekerjaan**, di panel **Job** di sebelah kiri, pilih output.
2. Di bawah **Pengaturan Stream**, penyisipan `Timecode`, pilih **Sisipkan** untuk menyertakan metadata kode waktu. Pilih **Dinonaktifkan** untuk menghilangkan metadata kode waktu.

Untuk menyertakan metadata kode waktu dalam output (API, SDK, dan) AWS CLI

- Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, tetapkan nilai untuk [TimecodeInsertion](#), terletak di `Settings`, `OutputGroups`, `Outputs`, `VideoDescription`.

Gunakan `PIC_TIMING_SEI` untuk menyertakan metadata kode waktu. Gunakan `DISABLED` untuk menghilangkan metadata kode waktu.

Membakar dalam kode waktu pada bingkai video

Pengaturan burn-in Timecode menentukan apakah output tertentu memiliki kode waktu yang terlihat yang tertulis ke dalam bingkai video itu sendiri. Kode waktu bukanlah overlay, melainkan bagian permanen dari bingkai video.

Untuk membakar kode waktu dalam output (konsol)

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih output.
2. Di bawah Pengaturan Stream, Preprocessors, pilih Timecode burn-in.
3. Secara opsional, berikan nilai untuk pengaturan Awalan, Ukuran font, dan Posisi. Bahkan jika Anda tidak memberikan nilai-nilai ini, kode waktu dibakar ke dalam output Anda menggunakan nilai default ini:
 - Awalan: tidak ada awalan
 - Ukuran font: Extra Small (10)
 - Posisi: Top Center

Untuk detail tentang masing-masing pengaturan ini, pilih tautan Info di sebelah Timecode burn-in.

Untuk membakar kode waktu dalam output (API, SDK, dan) AWS CLI

1. Dalam spesifikasi pekerjaan JSON Anda, sertakan [TimecodeBurnin](#) pengaturannya. `TimecodeBurnin` terletak di `Settings`, `OutputGroups`, `Outputs`, `VideoDescription`, `VideoPreprocessors`.
2. Secara opsional, berikan nilai untuk pengaturan yang merupakan anak-anak dari `TimecodeBurnin`. Jika Anda tidak memberikan nilai ini, kode waktu akan dibakar ke output Anda menggunakan nilai default ini:

- Prefix: tidak ada awalan
- FontSize: 10
- Position: TOP_CENTER

Menghasilkan video hitam

Panduan ini menunjukkan cara menghasilkan video hitam dengan AWS Elemental MediaConvert. Untuk menghasilkan video hitam, Anda dapat menambahkan input dan menyertakan Generator video, atau membuat output video dari input yang tidak memiliki video.

Alur kerja yang perlu dipertimbangkan saat membuat video hitam:

- Masukkan video hitam di awal konten Anda.
- Masukkan video hitam di antara dua input.
- Masukkan video hitam di akhir konten Anda.
- Buat trek video hitam untuk input audio saja atau teks saja.
- Kombinasi sebelumnya.

Topik

- [Cara menghasilkan video hitam](#)
- [Keterbatasan fitur untuk Generator Video](#)

Cara menghasilkan video hitam

Pada langkah-langkah berikut, Anda akan menyertakan Generator video untuk menghasilkan video hitam. Bila Anda melakukannya, tentukan juga nilai numerik untuk Durasi dalam milidetik dari ke50.86400000 Ini menciptakan input video dengan bingkai hitam untuk durasi itu tanpa trek audio.

Atau, MediaConvert secara otomatis membuat video hitam ketika kondisi berikut terpenuhi:

- Masukan Anda tidak memiliki video. Contohnya termasuk:
 - Input hanya audio
 - Input khusus teks (dalam format sespan)
- Output Anda termasuk trek video.

Pada contoh sebelumnya, durasi video hitam yang Anda hasilkan akan sesuai dengan durasi audio input atau keterangan.

Hasilkan video hitam dengan menambahkan input dengan Generator Video yang ditentukan.

1. Di panel Input, aktifkan Generator video.
2. Tentukan nilai untuk Durasi dalam milidetik.
3. Setelah menentukan sisa pengaturan pekerjaan Anda, pilih Buat.

Buat trek video hitam untuk input audio saja.

1. Di panel Input, biarkan URL file Input kosong.
2. Di bawah Pemilih audio, Pemilih Audio 1, aktifkan File eksternal.
3. Masukkan URL input audio Anda.
 - Jika input Anda memiliki audio dan video, MediaConvert abaikan video input.
4. Di bawah Pemilih audio, tentukan pengaturan audio input lain yang diperlukan.
5. Lihat [Langkah 3: Buat grup keluaran](#) dan [Langkah 4: Buat output](#) untuk mengatur output Anda.
 - a. Anda harus menyertakan trek video dalam output Anda.
 - b. Anda harus menyertakan trek audio dalam output Anda, dengan Sumber audio diatur ke pemilih Audio ditentukan dari langkah 2, ditampilkan sebelumnya.
6. Setelah menentukan sisa pengaturan pekerjaan Anda, pilih Buat.
7. MediaConvert secara otomatis membuat video hitam dengan durasi yang sama dengan pemilih audio input.

Buat trek video hitam untuk input teks saja.

1. Di panel Input, biarkan URL file Input kosong.
2. Di samping pemilih Caption, pilih Add caption selector.
3. Di Pemilih Keterangan 1, di bawah Sumber, pilih format teks sespan.
 - Format teks non-sidecar tidak didukung.
4. Masukkan URL input teks Anda.
5. Lihat [Langkah 3: Buat grup keluaran](#) dan [Langkah 4: Buat output](#) untuk mengatur output Anda.

- a. Anda harus menyertakan trek video dalam output Anda.
 - b. Anda harus menyertakan trek teks dalam output Anda, dengan sumber Teks diatur ke pemilih Teks yang ditentukan dari langkah 2 di atas.
6. Setelah menentukan sisa pengaturan pekerjaan Anda, pilih Buat.
 7. MediaConvert secara otomatis membuat video hitam, dengan durasi yang sama dengan pemilih Teks masukan.

FAQ Generator Video

T: Bagaimana jika pekerjaan saya menghasilkan video hitam dan saya menetapkan frame rate output saya ke Follow source?

Jika pekerjaan Anda tidak menyertakan input lain, tidak ada frame rate input MediaConvert untuk diikuti. Anda harus menentukan frame rate output.

Jika pekerjaan Anda menyertakan input lain dengan video, MediaConvert gunakan frame rate dari input video pertama.

T: Bagaimana jika pekerjaan saya menghasilkan video hitam, saya tidak menentukan resolusi keluaran?

Jika pekerjaan Anda tidak menyertakan input lain, tidak ada resolusi input MediaConvert untuk diikuti. Tentukan resolusi keluaran.

Jika pekerjaan Anda menyertakan input lain dengan video, MediaConvert gunakan resolusi dari input video pertama.

Keterbatasan fitur untuk Generator Video

Fitur berikut tidak tersedia saat Anda membuat video hitam:

- Transcoding yang dipercepat

Menggunakan hamparan video

Dengan fitur Hamparan video, Anda dapat melapisi konten video dari beberapa video secara bersamaan. Anda juga dapat memindahkan atau mengubah ukuran konten video secara dinamis dari waktu ke waktu.

Hamparan video memungkinkan banyak kemungkinan kreatif. Beberapa contoh alur kerja umum mungkin termasuk yang berikut:

- Berikan rekaman alternatif untuk sebuah adegan.
- Kosongkan konten, seperti konten yang diambil selama siaran langsung atau konten yang tidak Anda miliki haknya.
- Kecilkan konten utama Anda saat iklan diputar.

Topik

- [Cara melapisi video layar penuh](#)
- [Cara mengecilkan konten selama pemutaran iklan \(\) picture-in-picture](#)
- [Cara mengecilkan konten selama pemutaran iklan \(menggabungkan pemerasan\)](#)
- [Keterbatasan fitur overlay video](#)

Cara melapisi video layar penuh

Prosedur berikut menjelaskan cara menampilkan hamparan video layar penuh selama durasi yang Anda tentukan.

MediaConvert konsol

Untuk menambahkan overlay video dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Tentukan video input. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 1: Masukan file dalam [Mengonfigurasi pekerjaan](#).
3. Dalam pengaturan untuk input Anda, di samping Hamparan video, pilih Tambahkan overlay.
4. Tentukan URL file Input.
5. Tentukan kode waktu Mulai.
6. Tentukan kode waktu Akhir.
7. Secara opsional tambahkan klip Input apa pun untuk hamparan video Anda.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk menentukan overlay video menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan VideoOverlays dalam setelan pekerjaan Anda JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan overlay video layar penuh pada kode waktu 00:10:00:00 selama satu menit dari input yang terpotong:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/overlay.mp4",
              "InputClippings": [
                {
                  "StartTimecode": "00:10:00:00",
                  "EndTimecode": "00:11:00:00"
                }
              ],
              "TimecodeSource": "EMBEDDED"
            },
            "StartTimecode": "00:01:00:00",
            "EndTimecode": "00:02:00:00"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Cara mengecilkan konten selama pemutaran iklan (picture-in-picture)

Prosedur berikut menjelaskan cara mengurangi ukuran konten utama Anda (hingga 20 persen) saat menampilkan iklan dalam layar penuh. Pada langkah 3 hingga 7, Anda menentukan iklan layar penuh. Pada langkah 8 hingga 12, Anda untuk sementara mengecilkan video input dasar Anda.

MediaConvert konsol

Untuk menambahkan overlay video dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Tentukan video input. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 1: Masukan file dalam [Mengonfigurasi pekerjaan](#).
3. Dalam pengaturan untuk input Anda, di samping Hamparan video, pilih Tambahkan overlay.
4. Tentukan URL file Input untuk file iklan Anda.
5. Tentukan kode waktu Mulai.
6. Tentukan kode waktu Akhir.
7. Secara opsional tambahkan klip Input apa pun untuk hamparan video Anda.
8. Tambahkan overlay terpisah dengan memilih Tambahkan overlay. Hamparan ini menyediakan transisi pengubahan ukuran animasi untuk video input dasar Anda.
9. Pilih Tambahkan transisi.
10. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 20, Lebar: 20, Posisi X: 75, Posisi Y: 75, tentukan kode waktu Mulai, dan tentukan kode waktu Akhir.
11. Pilih Tambahkan transisi.
12. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 100, Lebar: 100, Posisi X: 0, Posisi Y: 0, tentukan kode waktu Mulai beberapa saat setelah transisi sebelumnya, dan tentukan kode waktu Akhir.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk menentukan overlay video menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan VideoOverlays dalam setelan pekerjaan Anda JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan iklan layar penuh dan untuk sementara mengurangi ukuran video input dasar Anda:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "EndTimecode": "00:00:18:00",
```

```
"InitialPosition": {
  "Height": 100,
  "Unit": "PERCENTAGE",
  "Width": 100,
  "XPosition": 0,
  "YPosition": 0
},
"Input": {
  "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mp4",
  "InputClippings": [
    {
      "EndTimecode": "00:01:15:02",
      "StartTimecode": "00:00:45:00"
    }
  ],
  "TimecodeSource": "ZEROBASED"
},
"StartTimecode": "00:00:13:00"
},
{
  "Transitions": [
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 20,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 20,
        "XPosition": 75,
        "YPosition": 75
      },
      "EndTimecode": "00:00:13:40",
      "StartTimecode": "00:00:13:00"
    },
    {
      "EndPosition": {
        "Height": 100,
        "Unit": "PERCENTAGE",
        "Width": 100,
        "XPosition": 0,
        "YPosition": 0
      },
      "EndTimecode": "00:00:18:00",
      "StartTimecode": "00:00:17:40"
    }
  ]
}
```



```
}  
  }  
    }  
      }  
        }  
          }
```

Cara mengecilkan konten selama pemutaran iklan (menggabungkan pemerasan)

Prosedur berikut menjelaskan cara mengurangi ukuran konten utama Anda (hingga 75 persen) saat menampilkan iklan di bawahnya. Pada langkah 3 hingga 12, Anda menentukan iklan layar penuh. Pada langkah 12 hingga 17, Anda untuk sementara mengecilkan video input dasar Anda.

MediaConvert konsol

Untuk menambahkan overlay video dengan menggunakan MediaConvert konsol:

1. Buka halaman [Buat pekerjaan](#) di MediaConvert konsol.
2. Tentukan video input. Untuk informasi selengkapnya, lihat Langkah 1: Masukan file dalam [Mengonfigurasi pekerjaan](#).
3. Dalam pengaturan untuk input Anda, di samping Hamparan video, pilih Tambahkan overlay.
4. Tentukan URL file Input untuk file iklan Anda.
5. Tentukan kode waktu Mulai.
6. Tentukan kode waktu Akhir.
7. Untuk posisi awal, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 125, Lebar: 125, Posisi X: -25, Posisi Y: 0, Satuan: Persentase, tentukan kode waktu Mulai, dan tentukan kode waktu Akhir.
8. Pilih Tambahkan transisi.
9. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 100, Lebar: 100, Posisi X: 0, Posisi Y: 0, Unit: Persentase, tentukan kode waktu Mulai, dan tentukan kode waktu Akhir.
10. Pilih Tambahkan transisi.
11. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 125, Lebar: 125, Posisi X: -25, Posisi Y: 0, Unit: Persentase, tentukan kode waktu Mulai, dan tentukan kode waktu Akhir.
12. Secara opsional tambahkan klip Input apa pun untuk hamparan video Anda.
13. Tambahkan overlay terpisah dengan memilih Tambahkan overlay. Hamparan ini menyediakan transisi pengubahan ukuran animasi untuk video input dasar Anda.

14. Pilih Tambahkan transisi.
15. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 75, Lebar: 75, Posisi X: 25, Posisi Y: 0, Unit: Persentase, tentukan kode waktu Mulai, dan tentukan kode waktu Akhir.
16. Pilih Tambahkan transisi.
17. Dalam Transisi, tentukan yang berikut ini: Tinggi: 100, Lebar: 100, Posisi X: 0, Posisi Y: 0, Unit: Persentase, tentukan kode waktu Mulai beberapa saat setelah transisi sebelumnya, dan tentukan kode waktu Akhir.

API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI)

Untuk menentukan overlay video menggunakan API, SDK, atau AWS Command Line Interface (AWS CLI), sertakan `VideoOverlays` dalam setelan pekerjaan Anda JSON.

Berikut ini adalah kutipan dari pengaturan pekerjaan JSON yang menentukan iklan layar penuh dan untuk sementara mengurangi ukuran video input dasar Anda:

```
{
  "Settings": {
    "Inputs": [
      {
        "VideoOverlays": [
          {
            "InitialPosition": {
              "Height": 125,
              "Unit": "PERCENTAGE",
              "Width": 125,
              "XPosition": -25,
              "YPosition": 0
            },
            "Input": {
              "FileInput": "s3://amzn-s3-demo-bucket/advertisement.mov"
            },
            "Transitions": [
              {
                "EndPosition": {
                  "Height": 100,
                  "Unit": "PERCENTAGE",
                  "Width": 100,
                  "XPosition": 0,
                  "YPosition": 0
                }
              }
            ]
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
        "EndTimecode": "00:00:14:00",
        "StartTimecode": "00:00:13:00"
    },
    {
        "EndPosition": {
            "Height": 125,
            "Unit": "PERCENTAGE",
            "Width": 125,
            "XPosition": -25,
            "YPosition": 0
        },
        "EndTimecode": "00:00:19:30",
        "StartTimecode": "00:00:18:30"
    }
]
},
{
    "Transitions": [
        {
            "EndPosition": {
                "Height": 75,
                "Unit": "PERCENTAGE",
                "Width": 75,
                "XPosition": 25,
                "YPosition": 0
            },
            "EndTimecode": "00:00:14:00",
            "StartTimecode": "00:00:13:00"
        },
        {
            "EndPosition": {
                "Height": 100,
                "Unit": "PERCENTAGE",
                "Width": 100,
                "XPosition": 0,
                "YPosition": 0
            },
            "EndTimecode": "00:00:19:30",
            "StartTimecode": "00:00:18:30"
        }
    ]
}
]
```

```
]
}
}
```

Keterbatasan fitur overlay video


Hamparan video memiliki batasan berikut:

- MediaConvert tidak mendukung pemutaran audio atau teks terpisah untuk hamparan video. Selama hamparan video, audio atau teks apa pun dari video input dasar Anda akan terus berlanjut tanpa gangguan.
- Hamparan video khusus untuk input video individual. Misalnya, jika pengaturan pekerjaan Anda menyertakan tiga input video, Anda dapat menambahkan overlay video individual ke Input 1, Input 2, dan/atau Input 3. Namun Anda tidak dapat menambahkan satu hamparan video yang mencakup ketiga input.
- Anda dapat menyertakan hingga 99 hamparan video di pengaturan pekerjaan Anda dan hingga 99 klip input di setiap hamparan video.
- MediaConvert tidak mendukung transparansi untuk overlay video. Setiap saluran alfa yang ada di input Anda akan berwarna hitam di output Anda.
- Untuk konsistensi dalam warna dan pemformatan dalam gambar video keluaran Anda, kami sarankan Anda menentukan file overlay video dengan metadata warna yang akurat dan lengkap.

Video padding dengan bingkai video hitam


AWS Elemental MediaConvert dapat melapisi trek video dengan bingkai video hitam sehingga durasi video dan audio sejajar.

File media input mungkin memiliki trek audio dan video dengan durasi yang berbeda. Dalam grafik batang horizontal berikut, trek audio dimulai sebelum trek video dan berakhir setelahnya.



Anda dapat menggunakan video Pad untuk memperpanjang trek video. Di panel Input, di bawah Pemilih video, pilih Koreksi video dan atur video Pad ke. Black Bergantung pada masukan Anda, ini menghasilkan bingkai video hitam di awal, akhir, atau awal dan akhir, video Anda.

Dalam grafik batang horizontal berikut, bingkai hitam mengisi awal dan akhir video agar sesuai dengan panjang audio.



FAQ Video Pad

T: Karena bingkai video dan sampel audio memiliki tingkat yang berbeda, AWS Elemental MediaConvert apakah akan menghasilkan sebagian bingkai video?

MediaConvert menghasilkan bingkai video penuh.

Jika Anda memiliki alur kerja hilir yang sensitif terhadap perbedaan durasi yang sangat kecil antara video dan audio, atur durasi Audio ke Match video duration dalam pengaturan video keluaran Anda.

T: Bagaimana jika stempel waktu presentasi awal (PTS) di trek video dan audio input saya berbeda?

Jika video input Anda dimulai pada 10 detik dan memiliki durasi 30 detik, dan audio input Anda dimulai pada 0 detik dan juga memiliki durasi 30 detik, maka 10 detik video hitam akan ditambahkan ke awal.

T: Bagaimana jika audio dalam input saya dimulai setelah video? Atau audio berakhir sebelum video?

Keheningan audio dimasukkan di awal atau akhir agar sejajar dengan awal atau akhir video.

T: Dapatkah saya menggunakan klip input sebagai gantinya untuk menyelaraskan durasi audio dan video?

Ya, klip input dapat membantu menyelesaikan tugas yang sama untuk menyelaraskan durasi audio dan video. Namun perlu diingat bahwa klip input juga menghapus konten audio atau video dari input.

Keterbatasan fitur untuk padding video

Fitur berikut tidak tersedia saat Anda pad dengan video hitam:

- Transcoding yang dipercepat

Menggunakan rotasi video di AWS Elemental MediaConvert

Untuk sebagian besar input, Anda dapat memilih cara AWS Elemental MediaConvert memutar video Anda. Anda dapat menentukan rotasi atau mengatur rotasi ke otomatis. Rotasi otomatis menggunakan metadata rotasi apa pun yang terdapat dalam file input. Beberapa kamera, seringkali yang ada di ponsel cerdas, merekam metadata rotasi ini saat Anda memutar kamera sebelum mulai merekam video Anda. Metadata rotasi ini, kadang-kadang disebut sebagai atom rotasi atau kotak, menyediakan metadata rotasi ke perangkat pemutar yang digunakan untuk melihat video. MediaConvert dapat secara otomatis mendeteksi metadata rotasi ini dan memutar video Anda selama transcoding sehingga muncul dengan benar pada semua pemain.

Tip

Jika output video Anda diputar dengan cara yang tidak Anda harapkan, kemungkinan penyebabnya adalah video masukan Anda memiliki metadata rotasi tetapi pengaturan pekerjaan Anda tidak menentukan bahwa layanan harus menggunakannya. Coba atur Putar

ke Otomatis. Temukan pengaturan ini di halaman Buat pekerjaan, di bawah Input, di bagian Pilih video.

Topik

- [Mengkonfigurasi rotasi video manual](#)
- [Mengkonfigurasi rotasi yang terdeteksi secara otomatis](#)
- [Persyaratan file input untuk rotasi video](#)

Mengkonfigurasi rotasi video manual

Saat Anda menentukan rotasi untuk input Anda, AWS Elemental MediaConvert putar video dari input searah jarum jam dengan jumlah yang Anda tentukan. Rotasi ini berlaku untuk semua output dalam pekerjaan. Anda dapat memutar searah jarum jam sebesar 90, 180, atau 270 derajat. Gambar berikut menunjukkan output video dari pekerjaan yang menentukan rotasi 90 derajat.

Note

AWS Elemental MediaConvert tidak melewati metadata rotasi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatur Rotate, output pekerjaan tidak memiliki metadata rotasi.

Untuk menentukan rotasi video Anda

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bagian Input, pilih input yang ingin Anda putar.
2. Di bagian Pilih video di sebelah kiri, untuk Putar, pilih jumlah rotasi searah jarum jam yang Anda inginkan.

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturannya adalah `rotate`. Temukan properti [rotate](#) di Referensi AWS Elemental MediaConvert API.

Note

AWS Elemental MediaConvert tidak memutar gambar dan gambar gerak yang Anda hamparkan. Jika Anda menggunakan fitur penyisipan gambar atau fitur penyisipan gambar gerak dengan fitur putar, putar overlay Anda sebelum Anda mengunggahnya. Tentukan posisi overlay Anda seperti yang Anda inginkan muncul di video setelah rotasi.

Mengkonfigurasi rotasi yang terdeteksi secara otomatis

Jika video Anda memiliki metadata rotasi tertanam, AWS Elemental MediaConvert dapat mendeteksi dan secara otomatis memutar konten video Anda sehingga berorientasi dengan benar dalam output Anda.

Note

AWS Elemental MediaConvert tidak melewati metadata rotasi. Terlepas dari bagaimana Anda mengatur Rotate, output pekerjaan tidak memiliki metadata rotasi.

Untuk mengaktifkan rotasi otomatis

1. Periksa apakah wadah input Anda adalah .mov atau .mp4 dan input Anda memiliki metadata rotasi.
2. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bagian Input, pilih input yang memiliki metadata rotasi.
3. Di bagian Pemilih video di sebelah kiri, untuk Putar, pilih Otomatis.

Note

AWS Elemental MediaConvert tidak memutar gambar dan gambar gerak yang Anda hamparkan. Jika Anda menggunakan fitur penyisipan gambar atau fitur penyisipan gambar gerak dengan fitur putar, putar overlay Anda sebelum Anda mengunggahnya. Tentukan posisi overlay Anda seperti yang Anda inginkan muncul di video setelah rotasi.

Persyaratan file input untuk rotasi video

Anda dapat menggunakan rotasi untuk input yang memiliki karakteristik video berikut:

- Video progresif
- Skema subsampling Chroma 4:2:2 atau 4:2:0

Selain batasan input umum untuk fitur putar, untuk menggunakan rotasi otomatis file input Anda harus sesuai dengan batasan ini:

- Wadah masukan: .mov atau .mp4
- Metadata rotasi yang menentukan rotasi 90, 180, atau 270 derajat

Jika metadata rotasi Anda berada dalam satu derajat kurang atau lebih dari nilai yang tercantum di sini, layanan akan dibulatkan ke nilai yang didukung.

Note

Jika file input Anda memiliki metadata rotasi yang menentukan rotasi selain yang tercantum di sini, layanan default tidak ada rotasi.

Perilaku penskalaan video dan rasio aspek

Anda dapat memilih cara AWS Elemental MediaConvert menskalakan gambar video input Anda ke resolusi keluaran yang Anda tentukan dengan menggunakan perilaku Penskalaan.

Tabel berikut menunjukkan bagaimana perilaku Scaling, Scaling padding, Height, dan Width berinteraksi untuk mengubah gambar output.

Topik

- [Mengkonfigurasi penskalaan default \(Sesuai dengan padding\)](#)
- [Mengkonfigurasi peregangan ke penskalaan keluaran](#)
- [Mengkonfigurasi penskalaan kecocokan](#)
- [Mengkonfigurasi kecocokan tanpa meningkatkan penskalaan](#)
- [Mengkonfigurasi penskalaan isi](#)


Mengkonfigurasi penskalaan default (Sesuai dengan padding)

Jika Anda memilih Default (Fit with padding) untuk perilaku Scaling Anda, MediaConvert skala gambar video Anda ke resolusi output Anda. Kemudian, jika resolusi input Anda memiliki rasio aspek yang berbeda dari resolusi output Anda MediaConvert , masukkan gambar video Anda hingga sesuai dengan dimensi resolusi output Anda.









Misalnya, jika file input Anda adalah 1280 piksel demi 720 piksel dan Anda menentukan resolusi keluaran yaitu 640 piksel demi 480 piksel, MediaConvert kurangi ukuran gambar menjadi 640x360 dan kemudian masukkan bagian atas dan bawah gambar sehingga resolusi video akhir adalah 640x480. MediaConvert tidak menggunakan pemotongan untuk perilaku penskalaan Default.

Kunci

Grafik kunci berikut menunjukkan lebar gambar input dan output, tinggi, pemotongan, dan padding. Dalam grafik kunci ini, dimensi input (di atas dan kiri) berwarna biru dan dimensi output (di kanan dan bawah) berwarna merah.



Tabel berikut menunjukkan contoh perilaku penskalaan gambar ketika resolusi input dan output Anda berbeda. Untuk detail tentang membaca gambar, rujuk grafik kunci sebelumnya.

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		

Mengkonfigurasi peregangan ke penskalaan keluaran

Jika Anda memilih Stretch to output untuk perilaku Scaling Anda, MediaConvert peregangan atau kecilkan gambar video Anda ke resolusi output Anda.


Misalnya, jika gambar input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan resolusi keluaran yaitu 300 piksel demi 400 piksel, MediaConvert tingkatan ukuran gambar input Anda menjadi 300 piksel demi 400 piksel, mendistorsi proporsi gambar keluaran Anda. MediaConvert tidak menggunakan padding atau cropping untuk Stretch untuk menampilkan perilaku penskalaan.

⚠ Important

Jika resolusi input Anda memiliki rasio aspek yang berbeda dari resolusi output Anda, gambar output Anda akan terdistorsi jika dibandingkan dengan gambar input Anda.

Kunci

Grafik kunci berikut menunjukkan lebar gambar input dan output, tinggi, pemotongan, dan padding. Dalam grafik kunci ini, dimensi input (di atas dan kiri) berwarna biru dan dimensi output (di kanan dan bawah) berwarna merah.



Tabel berikut menunjukkan contoh perilaku penskalaan gambar ketika resolusi input dan output Anda berbeda. Untuk detail tentang membaca gambar, rujuk grafik kunci sebelumnya.

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		


Mengkonfigurasi penskalaan kecocokan

Jika Anda memilih Fit for your Scaling behavior, MediaConvert skalakan gambar input Anda hingga sesuai dengan dimensi resolusi output Anda, tanpa melebihi dimensi resolusi output Anda.

Misalnya, jika file input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan resolusi keluaran yaitu 300 piksel demi 400 piksel, MediaConvert tingkatkan gambar menjadi 300 piksel demi 300 piksel. MediaConvert tidak menambahkan padding ke output Anda saat Anda memilih Fit.







Kunci

Grafik kunci berikut menunjukkan lebar gambar input dan output, tinggi, pemotongan, dan padding. Dalam grafik kunci ini, dimensi input (di atas dan kiri) berwarna biru dan dimensi output (di kanan dan bawah) berwarna merah.



Tabel berikut menunjukkan contoh perilaku penskalaan gambar ketika resolusi input dan output Anda berbeda. Untuk detail tentang membaca gambar, rujuk grafik kunci sebelumnya.

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output		
Tinggi input kurang dari tinggi output		

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		

Mengkonfigurasi kecocokan tanpa meningkatkan penskalaan

Jika Anda memilih Fit tanpa upscaling untuk perilaku Scaling Anda, MediaConvert kurangi ukuran gambar input Anda hingga sesuai dengan dimensi resolusi output Anda, tanpa melewati dimensi resolusi keluaran Anda. Jika gambar input Anda lebih kecil dari gambar output Anda, MediaConvert tidak meningkatkan ukuran gambar Anda.


Misalnya, jika gambar input Anda adalah 400 piksel demi 400 piksel dan Anda menginginkan resolusi keluaran yaitu 200 piksel demi 300 piksel, MediaConvert kecilkan gambar input Anda menjadi 200 piksel demi 200 piksel. MediaConvert tidak menambahkan padding saat Anda memilih Fit tanpa upscaling.

Note









Anda tidak dapat memilih Fit tanpa meningkatkan skala saat mengaktifkan ABR Otomatis di grup keluaran Apple HLS, DASH, atau CMAF.

Kunci

Grafik kunci berikut menunjukkan lebar gambar input dan output, tinggi, pemotongan, dan padding. Dalam grafik kunci ini, dimensi input (di atas dan kiri) berwarna biru dan dimensi output (di kanan dan bawah) berwarna merah.



Tabel berikut menunjukkan contoh perilaku penskalaan gambar ketika resolusi input dan output Anda berbeda. Untuk detail tentang membaca gambar, rujuk grafik kunci sebelumnya.

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		


Mengkonfigurasi penskalaan isi

Jika Anda memilih Isi untuk perilaku Penskalaan Anda, MediaConvert skala gambar input Anda hingga mengisi dimensi resolusi keluaran Anda, dan memotong apa pun yang melebihi dimensi resolusi keluaran Anda.









Misalnya, jika file input Anda adalah 200 piksel demi 200 piksel dan Anda menginginkan resolusi keluaran yaitu 300 piksel demi 400 piksel, MediaConvert tingkatkan ukuran gambar input Anda menjadi 400 piksel demi 400 piksel, potong 50 piksel atas dan bawah, dan kembalikan file 300 piksel demi 400 piksel. MediaConvert tidak menambahkan padding ke output Anda saat Anda memilih Fill.

Kunci

Grafik kunci berikut menunjukkan lebar gambar input dan output, tinggi, pemotongan, dan padding. Dalam grafik kunci ini, dimensi input (di atas dan kiri) berwarna biru dan dimensi output (di kanan dan bawah) berwarna merah.



Tabel berikut menunjukkan contoh perilaku penskalaan gambar ketika resolusi input dan output Anda berbeda. Untuk detail tentang membaca gambar, rujuk grafik kunci sebelumnya.

Ketentuan	Input	Output
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input kurang dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input kurang dari tinggi output		
Lebar input lebih besar dari lebar output Tinggi input lebih besar dari tinggi output		

Pemecahan Masalah

Bab ini menjelaskan kesalahan dan peringatan yang dapat Anda gunakan untuk memecahkan masalah AWS Elemental MediaConvert.

Kesalahan terjadi ketika pekerjaan Anda mengalami masalah yang menghasilkan ERROR status. Atau, Anda menerima peringatan ketika masalah terjadi dalam pekerjaan Anda tetapi pekerjaan masih selesai. Untuk informasi selengkapnya tentang status pekerjaan, lihat [Memantau kemajuan MediaConvert pekerjaan](#).

Setiap kesalahan dan peringatan memiliki kode dan pesan. Kode secara unik mengidentifikasi masalah, dan pesan tersebut menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Untuk detail selengkapnya, termasuk kemungkinan penyebab dan langkah selanjutnya yang disarankan, temukan kesalahan atau peringatan Anda di bagian berikut.

Jika Anda menghubungi [AWS Dukungan Pusat](#) untuk tujuan pemecahan masalah, sediakan informasi berikut:

- Wilayah AWS Yang Anda gunakan untuk pekerjaan itu
- ID pekerjaan
- Akun AWS ID Anda
- Konten sumber Anda, jika berlaku dan tersedia
- Detail lain tentang masalah yang mungkin membantu pemecahan masalah

Topik

- [Kode error](#)
- [Kode peringatan](#)

Kode error

MediaConvert mengembalikan kode kesalahan saat pekerjaan transcoding mengalami masalah. Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk melacak kode kesalahan yang dikembalikan layanan.

MediaConvert menagih akun Anda hanya ketika pekerjaan mencapai COMPLETED status. Anda tidak membayar untuk pekerjaan yang berakhir dengan ERROR status.

Berikut ini memberikan informasi rinci tentang kode kesalahan dan pesan yang MediaConvert kembali, kemungkinan penyebabnya, dan solusinya. Untuk menemukan informasi tentang kesalahan, Anda dapat dengan cepat menemukan kode kesalahan menggunakan tautan berikut. Detail untuk setiap kesalahan tersedia setelah tabel.

Kode eror

[1010](#) | [1020](#) | [1021](#) | [1022](#) | [1030](#) | [1040](#) | [1041](#) | [1042](#) | [1043](#) | [1056](#) | [1060](#) | [1075](#) | [1076](#) | [1080](#) | [1091](#) | [1092](#) | [1093](#) | [1401](#) | [1404](#) | [1432](#) | [1433](#) | [1433](#) | [1434](#) | [1515](#) | [1517](#) | [1522](#) | [1550](#) | [1601](#) | [1602](#) | [1603](#) | [1700](#) | [1999](#) | [3400](#) | [3401](#) | [3403](#) | [3404](#) | [3408](#) | [3450](#) | [3451](#) | [3452](#) | [3453](#) | [3454](#) | [3455](#) | [3456](#) | [3457](#) | [3458](#) | [3999](#)

Berikut ini adalah daftar kode kesalahan, langkah pemecahan masalah, dan pesan kesalahan terkait:

1010 | Kesalahan akses file

MediaConvert tidak dapat membuka satu atau lebih file input Anda.

Apa artinya ini: MediaConvert mencoba mengakses file input Anda tetapi tidak dapat membukanya. Ini biasanya terjadi ketika file tidak dapat diakses, rusak, atau dalam format yang tidak didukung. Ini mungkin karena masalah izin IAM, jenis file yang tidak didukung, atau jalur Amazon S3 yang salah.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa jalur file sudah benar.
- Verifikasi bahwa peran IAM Anda memiliki izin yang tepat untuk mengakses file.
- Verifikasi bahwa file input Anda dalam format yang didukung.
- Coba unduh file untuk memverifikasi bahwa file tersebut tidak rusak.
- Coba putar file di pemutar media untuk memverifikasi integritasnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang format input dan codec yang didukung, lihat. [Format input yang didukung](#)

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat membuka file masukan [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MP4]: Gagal probe/buka: [Tidak ada parser yang ditemukan untuk penampung]]

Tidak dapat membuka berkas masukan [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]: [Gagal probe/buka: [File manifes di URL ini tidak

terbentuk dengan benar: [/MANIFEST.M3U8]. <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com> Ini berisi lebih dari satu # EXT-X-VERSION tag. Perbaiki manifes dan kirimkan kembali pekerjaan Anda.]]

Tidak dapat membuka berkas masukan [<https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8>]: [Gagal probe/buka: [Versi file manifes di URL ini lebih baru daripada yang kami dukung: [/MANIFEST.M3U8]. <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com> Kami mendukung versi hingga [4].]]

Tidak dapat membuka berkas masukan [<https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8>]: [Gagal probe/buka: [Manifes anak di URL ini tidak terbentuk dengan benar: [/VARIANT.M3U8]. <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com> Ini menentukan durasi segmen yang lebih besar di #EXTINF daripada di #EXT -X-TARGETDURATION. Masalahnya ada di baris ini: [# EXTINF:13,]. Perbaiki manifes dan kirimkan kembali pekerjaan Anda.]]

Gagal menginisialisasi pipeline [File keterangan [[s3://amzn-s3-demo-bucket/CAPTIONS.VTT](https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/CAPTIONS.VTT)] tampaknya bukan tipe yang benar.]. (ADALAH)

Gagal mengunduh [s3://amzn-s3-demo-bucket/IMAGE.PNG](https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/IMAGE.PNG)

1020 | Kesalahan video tidak ada

MediaConvert tidak dapat menemukan video apa pun di aliran input Anda.

Apa artinya MediaConvert ini: dapat membuka file Anda tetapi tidak dapat menemukan konten video apa pun di dalamnya. File mungkin hanya audio atau memiliki trek video yang tidak diformat dengan benar.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa file Anda benar-benar berisi konten video.
- Verifikasi bahwa codec video didukung oleh MediaConvert.
- Coba encoding ulang file dengan codec video standar.

Untuk informasi selengkapnya tentang codec dan kontainer video yang didukung, lihat. [Format input yang didukung](#)

Contoh pesan kesalahan:

File masukan Anda [[s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MP4](https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/VIDEO.MP4)] tidak memiliki video yang dapat dikonsumsi transcoder. Periksa codec video masukan Anda terhadap daftar codec video input

dan kombinasi kontainer yang didukung ini: <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input-reference-codecs-containers-input.html> # -video.

Sinkronisasi video tidak membaca bingkai yang cukup baik untuk diproses dengan sukses

Tidak ada video yang ditemukan dalam program [1]

Tidak ada video yang ditemukan untuk indeks aliran [1] dengan PID [256].

Id program tidak valid yang ditentukan untuk pekerjaan. 0 bukan id program yang valid.

1021 | Kesalahan audio tidak ada

MediaConvert tidak dapat menemukan audio apa pun di aliran input Anda.

Apa artinya MediaConvert ini: dapat membuka file Anda tetapi tidak dapat menemukan konten audio apa pun di dalamnya. File mungkin hanya video atau memiliki trek audio yang diformat secara tidak benar.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa file Anda benar-benar berisi konten audio.
- Verifikasi bahwa Anda telah memilih trek audio yang benar di pengaturan pekerjaan Anda.
- Verifikasi bahwa codec audio didukung oleh MediaConvert.

Untuk informasi selengkapnya tentang codec dan kontainer audio yang didukung, lihat. [Format input yang didukung](#)

Contoh pesan kesalahan:

Tidak ada bingkai audio yang diterjemahkan pada [pemilih- (Pemilih Audio 1) -track-1-drc]

Demuxer dan decoder dibatalkan pada [selector- (Audio Selector 1) -track-1-drc] sebelum frame apa pun didekodekan

1022 | Kesalahan kode waktu

MediaConvert tidak dapat menemukan atau membaca kode waktu di input Anda.

Apa artinya ini: MediaConvert sedang mencari jenis kode waktu tertentu di file input Anda tetapi tidak dapat menemukannya. Ini terjadi ketika Anda telah mengonfigurasi pekerjaan Anda untuk menggunakan sumber kode waktu yang tidak ada di file Anda.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Ubah pengaturan penggantian kode waktu Tertanam Anda menjadi Tidak Ada.
- Gunakan sumber kode waktu berbeda yang ada di input Anda.
- Ubah sumber kode waktu Anda menjadi "Mulai dari 0" jika file Anda tidak memiliki kode waktu yang disematkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang opsi konfigurasi kode waktu, lihat. [Menyiapkan kode waktu](#)

Contoh pesan kesalahan:

Anda menyetel Embedded timecode override (embeddedTimecodeOverride) ke Use MDPM (USE_MDPM), tetapi tidak ada kode waktu MDPM yang ditemukan di input Anda. Biarkan penggantian kode waktu Tertanam kosong, atau setel ke None (NONE), dan kirim ulang pekerjaan Anda.

1030 | Kesalahan codec yang tidak didukung

MediaConvert tidak mendukung codec atau wadah file input.

Apa artinya ini: File input Anda menggunakan codec video atau audio yang MediaConvert tidak dapat diproses. Tidak semua format media didukung, bahkan jika mereka bermain di pemutar media standar.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau daftar codec input dan kontainer yang didukung.
- Jika memungkinkan, dapatkan konten Anda dalam format yang berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang format input dan codec yang didukung, lihat. [Format input yang didukung](#)

Contoh pesan kesalahan:

Codec audio [adpcm_ms] untuk trek [1] bukan codec audio input yang didukung

Input video yang tidak didukung: [Profil prediktif 4:4: 4 Tinggi tidak didukung]

Codec video [tidak diketahui] bukan codec video input yang didukung

Codec video [svq1] bukan codec video input yang didukung

1040 | Kesalahan kompatibilitas pengaturan Job

Satu atau beberapa pengaturan pengkodean pekerjaan tidak didukung dalam kombinasi yang ditentukan. Atau, pengaturan pengkodean tidak kompatibel dengan input.

Apa artinya ini: Pengaturan pekerjaan Anda berisi opsi yang tidak kompatibel atau memerlukan informasi yang hilang dari file input Anda. Misalnya, Anda mungkin mencoba menggunakan pengaturan yang hanya berfungsi dengan jenis input tertentu.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau pesan kesalahan spesifik untuk detail tentang pengaturan mana yang bermasalah.
- Tentukan pengaturan yang diperlukan seperti resolusi atau framerate alih-alih menggunakan “Ikuti sumber”.
- Verifikasi bahwa pengaturan output Anda kompatibel dengan codec pilihan Anda.
- Verifikasi bahwa jalur input dan output Anda berbeda.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi setelan pekerjaan dengan benar, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).

Contoh pesan kesalahan:

Anda tidak menentukan resolusi untuk deskripsi Video [1] dan tidak ada resolusi input untuk diikuti. Untuk mengatasi: Tentukan lebar dan tinggi, dan lanjutkan pekerjaan Anda.

Anda tidak menentukan framerate untuk deskripsi Video [1] dan tidak ada framerate input untuk diikuti. Untuk mengatasi: Tentukan framerate, dan lanjutkan pekerjaan Anda.

Trek audio tidak valid yang ditentukan untuk audio_selector [1]. Trek audio [1] tidak ditemukan dalam wadah input.

video_description [1] bukan titik operasi AVC-intra yang valid. Frame rate tidak valid [30/1]. Frame rate yang didukung untuk AVC Intra kelas 100, 1920x1080, PROGRESSIVE adalah [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

Resolusi tidak valid [640 x 1159], hanya nilai genap yang didukung. video_description [1].

video_description [1] bukan titik operasi AVC-intra yang valid. Frame rate tidak valid [30/1]. Frame rate yang didukung untuk AVC Intra kelas 100, 1920x1080, PROGRESSIVE adalah [25/1, 60000/1001, 30000/1001, 24000/1001, 50/1]

Frame rate diatur untuk mengikuti, tetapi tidak ada informasi frame rate di info aliran input

Jalur input dan output duplikat [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO. MP4] ditemukan dalam pekerjaan.

Kesalahan menginisialisasi encoder untuk target video [1] [inisialisasi gagal: Level tidak valid ditentukan untuk framerate atau resolusi yang dipilih.]

1041 | Kesalahan kompatibilitas akselerasi

Pengaturan pekerjaan Anda tidak kompatibel dengan transcoding yang dipercepat.

Artinya: Anda telah mengaktifkan transcoding yang dipercepat, tetapi beberapa pengaturan pekerjaan Anda tidak didukung dengan fitur ini. Transcoding yang dipercepat memiliki persyaratan dan batasan khusus.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau pesan galat khusus untuk detail tentang pengaturan yang tidak kompatibel.
- Ubah pengaturan pekerjaan Anda seperti yang disarankan dalam pesan kesalahan.
- Tinjau daftar lengkap persyaratan transcoding yang dipercepat.
- Pertimbangkan untuk menonaktifkan transcoding yang dipercepat jika Anda memerlukan fitur yang tidak kompatibel.

Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan dan batasan transcoding yang dipercepat, lihat [Persyaratan pengaturan pekerjaan transcoding yang dipercepat](#).

Contoh pesan kesalahan:

Pengaturan pekerjaan Anda tidak kompatibel dengan transcoding yang dipercepat. Sesuaikan pengaturan pekerjaan Anda sebagai berikut: [Nonaktifkan konversi frame rate interpolasi pada output berikut: [1]. Nonaktifkan inverse telecine dengan memilih Deinterlace sebagai mode deinterlacer dalam output berikut: [2].]

1042 | Kesalahan persyaratan akselerasi

Pekerjaan ini tidak memerlukan daya pemrosesan yang cukup untuk mendapatkan keuntungan dari transcoding yang dipercepat.

Apa artinya ini: Pekerjaan Anda terlalu kecil atau sederhana untuk melihat manfaat yang berarti dari transcoding yang dipercepat. Overhead pengaturan akselerasi mungkin benar-benar membuat pekerjaan memakan waktu lebih lama.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Nonaktifkan transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan ini.
- Pertimbangkan untuk menggunakan transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan yang lebih kompleks yang akan memakan waktu 10 menit atau lebih untuk dijalankan.

- Pertimbangkan untuk menggabungkan pekerjaan yang lebih kecil jika sesuai.

Contoh pesan kesalahan:

Pekerjaan ini tidak memerlukan daya pemrosesan yang cukup untuk mendapatkan keuntungan dari transcoding yang dipercepat. Nonaktifkan transcoding yang dipercepat, dan kirimkan kembali pekerjaan Anda.

1043 | Kesalahan masukan akselerasi

MediaConvert tidak dapat menggunakan transcoding yang dipercepat dengan file input Anda.

Apa artinya ini: File input Anda tidak kompatibel dengan transcoding yang dipercepat. Fitur ini hanya berfungsi dengan [format input tertentu](#).

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Nonaktifkan transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan ini.
- Tinjau persyaratan input yang kompatibel.

Contoh pesan kesalahan:

File input Anda tidak kompatibel dengan transcoding yang dipercepat. Nonaktifkan transcoding yang dipercepat dan kirimkan kembali pekerjaan Anda.

1056 | Kesalahan terbuka file

Layanan tidak dapat membuka file input atau output.

Apa artinya ini: MediaConvert mencoba mengakses file Anda tetapi mengalami kesalahan. Ini bisa jadi karena masalah izin, korupsi file, atau format file yang tidak didukung.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi izin IAM Anda untuk lokasi input dan output.
- Pastikan file Anda tidak rusak dengan mengunduhnya.
- Verifikasi bahwa Anda menggunakan [format file yang didukung](#).
- Gunakan tombol Browse di konsol untuk memverifikasi jalur S3 yang benar.

Contoh pesan kesalahan:

Demuxer: [Transcoder tidak dapat membaca segmen media ini: [/SEGMENT_00001.TS]. <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com> Segmen ini tercantum dalam manifes

anak HLS ini: [https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/MANIFEST.M3U8]. Periksa segmen untuk memastikan bahwa itu terbentuk dengan benar dan tidak rusak.]

MGILoaderMOV [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV] file berisi format piksel yang tidak didukung.

MGILoaderMOV tidak dapat membuka file [s3://amzn-s3-demo-bucket/VIDEO.MOV]: [-1094995529]

1060 | Kesalahan kliping kode waktu

Kode waktu awal dan akhir yang ditentukan untuk klip input tidak ada di aliran input terkait.

Apa artinya ini: Anda telah menyiapkan kliping input dengan kode waktu yang tidak cocok dengan apa yang tersedia di file input Anda. Ini sering terjadi ketika kode waktu yang disematkan file Anda tidak dimulai pada 00:00:00:00.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Atur sumber Timecode input dan Sumber konfigurasi Timecode di bawah Pengaturan Job ke Mulai di 0.
- Ubah waktu mulai dan akhir klip Anda agar sesuai dengan kode waktu aktual dalam file Anda.
- Gunakan kode waktu yang disematkan dalam file Anda sebagai referensi saat mengatur titik klip.
- Gunakan alat analisis media untuk memeriksa durasi aktual dan rentang kode waktu input Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara MediaConvert menangani kode waktu dan garis waktu masukan, lihat. [Garis waktu masukan](#)

Contoh pesan kesalahan:

Kode waktu mulai kliping [00:12:55; 00] tidak ditemukan di nomor input [1]

Decoder ditutup. Tidak ada gambar yang diterjemahkan.

Demuxer tidak dapat mencoba memotong kode waktu mulai [00:16:37:00]

Wilayah kliping [00:00:00:00] hingga [00:00:07:12] tidak ditemukan di nomor masukan [1]

1075 | Kesalahan struktur Demux

MediaConvert tidak dapat memulihkan dari file bermasalah saat melakukan demuxing.

Apa artinya ini: File input Anda memiliki masalah struktural yang MediaConvert mencegah membacanya dengan benar. File mungkin rusak, tidak lengkap, atau dibuat dengan pengaturan non-standar.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa Anda telah menyediakan format input yang didukung.
- Verifikasi bahwa file Anda telah sepenuhnya diunggah ke Amazon S3.
- Coba encoding ulang atau remuxing file sumber Anda sebelum mengirimkan pekerjaan.
- Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan.

Untuk informasi selengkapnya tentang format dan persyaratan input yang didukung, lihat [Format input yang didukung](#).

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat membuka file masukan [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Pemeriksaan gagal/buka: [tidak ada kotak moov yang ditemukan di file]]

Kesalahan menginisialisasi info demux untuk file [s3://amzn-s3-demo-bucket/audio.mp4] (Aliran audio yang tidak kompatibel)

Demuxer: [kotak elst di luar trek]

Kesalahan menginisialisasi info demux untuk file [s3://amzn-s3-demo-bucket/captions.vtt] (Header wadah yang tidak kompatibel)

Demuxer: [header AVC tidak valid]

1076 | Kesalahan pemotongan file

MediaConvert tidak dapat membaca dari salah satu file input. File mungkin memiliki akhir file yang tidak terduga.

Apa artinya ini: MediaConvert mulai membaca file input Anda tetapi mengalami akhir yang tiba-tiba, menyarankan file terpotong atau tidak lengkap.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa file Anda telah sepenuhnya diunggah ke Amazon S3.
- Verifikasi apakah file diputar dengan benar di pemutar media.

- Coba encoding ulang atau ekspor ulang file dari sumbernya.
- Verifikasi bahwa file input Anda valid dan terpotong dengan benar.

Untuk informasi selengkapnya tentang pemecahan masalah pengunggahan file, lihat [Memecahkan masalah unggahan Amazon S3](#).

Contoh pesan kesalahan:

Demuxer: [Pembacaan ReadPacketData file gagal - akhir file mencapai panjang lebar [93524619]. Apakah file terpotong?]

Kesalahan pipa input audio: [Demuxer: [Pembacaan ReadPacketData file gagal - akhir file mencapai panjang lebar [123251788]. Apakah file terpotong?]]

1080 | Kesalahan konfigurasi MXF

Ada masalah dalam cara pengaturan output MXF dikonfigurasi dalam pekerjaan Anda.

Apa artinya ini: Pengaturan keluaran MXF Anda berisi opsi yang tidak valid atau tidak kompatibel. MXF adalah format profesional dengan persyaratan ketat untuk file yang valid.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau pengaturan keluaran MXF Anda untuk kombinasi yang tidak valid.
- Pastikan pengaturan video dan audio Anda sesuai dengan spesifikasi MXF.
- Pertimbangkan untuk menggunakan preset profil MXF sebagai titik awal.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan dan spesifikasi keluaran MXF, lihat. [Membuat output MXF](#)

Contoh pesan kesalahan:

MXF_Muxer [1]: (status 0x7) BadFilePath

1091 | Kesalahan enkripsi keluaran

Ada kesalahan mengenkripsi satu atau lebih output pekerjaan.

Apa artinya ini: MediaConvert tidak dapat menerapkan DRM atau enkripsi yang Anda tentukan. Ini biasanya terjadi karena masalah izin atau masalah dengan konfigurasi enkripsi Anda.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran IAM yang Anda pilih memiliki izin untuk memanggil SPEKE.
- Verifikasi bahwa titik akhir API SPEKE Anda dikonfigurasi dan dapat diakses dengan benar.
- Tinjau pesan kesalahan spesifik untuk detail tentang kegagalan enkripsi.
- Lihat panduan tentang konfigurasi peran yang tepat.

Untuk informasi selengkapnya tentang pengaturan enkripsi DRM, lihat [Enkripsi konten dan DRM di AWS Elemental MediaConvert](#).

Contoh pesan kesalahan:

Permintaan server kunci SPEKE gagal: -Tidak dapat mengurai respons xmlKode respons [200] HTTP/1.1 200 OK Tanggal:...

Permintaan server kunci SPEKE gagal: -Kode respons [403] HTTP/1.1 403 Tanggal Terlarang:...

Permintaan server kunci SPEKE gagal: -Kode respons [500] HTTP/1.1 500 Tanggal Kesalahan Server Internal...

Permintaan server kunci SPEKE gagal: -OpenSSL SSL_connect: Koneksi diatur ulang oleh rekan sehubungan dengan abcdefg123. execute-api.us-west-2.amazonaws.com:443

[GenerateKey] Gagal menemukan kunci [0] untuk [https://abcdefg123.execute-api.ap-south-1.amazonaws.com/UAT/EncryptionKeys]

1092 | Kesalahan decode audio

MediaConvert tidak dapat memecahkan kode satu atau lebih aliran audio input Anda.

Apa artinya ini: Meskipun format audio Anda didukung secara teknis, ada sesuatu yang tidak biasa atau rusak dalam aliran audio spesifik Anda yang MediaConvert mencegah memprosesnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi apakah audio diputar dengan benar di pemutar media.
- Coba ekstraksi dan pengkodean ulang hanya bagian audio dari file Anda.
- Verifikasi bahwa streaming audio Anda menggunakan pengaturan standar untuk codec-nya.
- MediaConvert mendukung codec dan wadah, tetapi ada masalah dengan sumber audio yang mencegah transcoder membacanya.

Contoh pesan kesalahan:

Decoder: [Kesalahan decoder Dolby: Transcoder tidak dapat memecahkan kode header bingkai audio dalam 100 frame pertama input Anda. Sumber audio Anda rusak atau dalam format yang tidak didukung oleh transcoder. Untuk daftar input audio yang didukung, lihat dokumentasi. Untuk MediaConvert, lihat <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/reference-codecs-containers-input.html>.]

1093 | Kesalahan deskripsi audio

MediaConvert mengalami kesalahan dengan pengaturan deskripsi audio.

Artinya: Anda salah mengonfigurasi pengaturan deskripsi audio (AD). Saat menggunakan fitur AD, Anda perlu menentukan saluran audio AD dan saluran data AD yang valid.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tentukan saluran yang benar di input yang berisi aliran data AD Anda.
- Jika input Anda tidak memiliki data AD, hapus saluran audio AD dan pengaturan saluran data AD.
- Tinjau dokumentasi untuk konfigurasi yang tepat.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi deskripsi audio dengan benar, lihat.

[Deskripsi audio](#)

Contoh pesan kesalahan:

Anda menetapkan saluran data deskripsi audio (AD) yang tidak berisi aliran data AD. Ini diperlukan saat Anda menentukan saluran audio AD. Untuk mengatasinya: Tentukan saluran di input yang berisi aliran data AD, atau hapus saluran audio AD dan saluran data AD dari setelan remix keluaran Anda. Kemudian kirimkan kembali pekerjaan Anda.

1401 | Akses S3 ditolak kesalahan

Amazon S3 menolak akses ke file atau bucket.

Apa artinya ini: MediaConvert tidak memiliki izin untuk membaca dari lokasi input Anda atau menulis ke lokasi keluaran Anda. Ini biasanya karena izin IAM atau kebijakan bucket yang salah.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi kebijakan bucket pada bucket Amazon S3 masukan dan keluaran Anda.
- Verifikasi bahwa peran IAM yang Anda tentukan dalam pekerjaan Anda memiliki izin yang diperlukan.

- Pastikan pengguna IAM yang membuat pekerjaan memiliki izin yang sesuai.
- Lihat [Mengatur Izin IAM untuk panduan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang izin akses Amazon S3 dan kebijakan bucket, lihat [Menggunakan kebijakan bucket dan kebijakan pengguna di Panduan Pengguna](#) Amazon S3.

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat membuka file masukan [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]: [Gagal probe/buka: [Tidak dapat membaca aliran masukan: [Gagal membaca data: Akses ditolak ke [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.webm]]]]

Demuxer: [Gagal membaca data: Kesalahan file caching]

Tidak dapat menulis ke file keluaran [s3://amzn-s3-demo-bucket/file_00001.ts]: [Gagal menulis data: Akses Ditolak]

Kesalahan pipa input audio: [Demuxer: [Gagal membaca data: Kesalahan file caching]]

1404 | Kesalahan file tidak ditemukan

MediaConvert tidak dapat menemukan file atau bucket Amazon S3.

Artinya: File atau bucket Amazon S3 yang Anda tentukan dalam pekerjaan Anda tidak ada atau tidak MediaConvert dapat mengaksesnya. Ini bisa jadi karena kesalahan ketik di jalur, file yang hilang, atau masalah izin.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa bucket Amazon S3 dan jalur file sudah benar.
- Verifikasi bahwa file benar-benar ada di lokasi yang ditentukan.
- Verifikasi bahwa peran IAM Anda memiliki izin untuk mengakses bucket.
- Coba gunakan tombol Browse konsol untuk memilih file Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang bucket Amazon S3 dan kontrol akses, lihat [Bekerja dengan bucket Amazon S3 dan Menggunakan kebijakan bucket dan kebijakan pengguna dalam dokumentasi Amazon S3](#).

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat membuka file masukan [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Gagal probe/buka: [Tidak dapat membaca aliran masukan: [Gagal membaca data: HeadObject gagal]]]

1432 | Kesalahan izin peran IAM

Peran yang ditentukan dalam pengaturan MediaConvert pekerjaan Anda tidak memiliki izin yang diperlukan atau memiliki masalah lain.

Apa artinya ini: Peran IAM yang Anda berikan ada tetapi tidak memiliki izin yang MediaConvert diperlukan untuk mengakses sumber daya Anda.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran IAM Anda memiliki lampiran kebijakan yang benar.
- Verifikasi bahwa peran tersebut memiliki izin untuk mengakses bucket Amazon S3 Anda.
- Pastikan peran telah MediaConvert terdaftar sebagai entitas tepercaya.
- Lihat [Mengatur Izin IAM untuk panduan](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan peran IAM dengan izin yang tepat MediaConvert, lihat [Mengatur Izin IAM](#).

Contoh pesan kesalahan:

```
Tidak dapat membuka file input [s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Gagal probe/buka:  
[Tidak dapat membaca aliran masukan: [Gagal membaca data: Peran tidak valid disediakan di  
RESOURCE_ROLE_ARN]]
```

1433 | Kesalahan hilang peran IAM

Peran yang ditentukan dalam pengaturan MediaConvert pekerjaan Anda tidak ada.

Apa artinya ini: Anda telah memberikan peran IAM ARN MediaConvert yang tidak dapat ditemukan. Peran tersebut mungkin telah dihapus atau Anda mungkin salah ketik di ARN.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran IAM ada di Akun AWS.
- Verifikasi bahwa tidak ada kesalahan ketik dalam peran ARN.
- Buat peran baru jika perlu menggunakan panduan di [Mengatur Izin IAM](#).
- Verifikasi bahwa pekerjaan tersebut memiliki peran IAM yang tepat yang ditentukan.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengonfigurasi peran IAM MediaConvert, lihat [Mengatur Izin IAM](#).

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat mengambil peran. Periksa apakah peran itu ada dan itu MediaConvert adalah entitas tepercaya.

1434 | Kesalahan kebijakan kepercayaan IAM

Peran yang ditentukan dalam pengaturan MediaConvert pekerjaan Anda tidak memiliki izin yang diperlukan.

Apa artinya ini: tidak MediaConvert dapat mengambil peran IAM yang Anda berikan. Ini biasanya terjadi ketika kebijakan kepercayaan peran tidak termasuk MediaConvert sebagai layanan tepercaya.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran IAM Anda memiliki hubungan kepercayaan dengan MediaConvert.
- Verifikasi bahwa kebijakan kepercayaan telah diformat dengan benar.
- Lihat [Mengatur Izin IAM](#) untuk panduan tentang mengonfigurasi hubungan kepercayaan.
- Verifikasi bahwa pekerjaan tersebut memiliki peran IAM yang tepat yang ditentukan dan peran tersebut MediaConvert sebagai entitas tepercaya.

Untuk informasi selengkapnya tentang menyiapkan hubungan kepercayaan untuk peran IAM, lihat [Mengatur Izin IAM](#).

Contoh pesan kesalahan:

Tidak dapat membuka file masukan s3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4]: [Gagal probe/buka: [Tidak dapat membaca aliran masukan: [Gagal membaca data: AssumeRole gagal]]]

1515 | Kesalahan format peran IAM

Peran yang ditentukan dalam pengaturan MediaConvert pekerjaan Anda tidak memiliki izin yang diperlukan atau cacat.

Apa artinya ini: Ada masalah dengan peran IAM ARN yang Anda berikan. Ini mungkin salah diformat atau hilang izin yang diperlukan.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran ARN diformat dengan benar.
- Verifikasi bahwa peran tersebut memiliki izin yang diperlukan.

- Pastikan peran telah MediaConvert terdaftar sebagai entitas tepercaya.
- Lihat [Mengatur Izin IAM untuk panduan](#).
- Verifikasi bahwa pekerjaan tersebut memiliki peran IAM yang tepat yang ditentukan dan peran tersebut memiliki izin yang benar.

Untuk informasi selengkapnya tentang format dan izin ARN peran IAM, [lihat Mengatur](#) Izin IAM.

Contoh pesan kesalahan:

Format ARN peran tidak valid. Silakan periksa peran ARN dan coba lagi.

1517 | Kesalahan Tulis S3

MediaConvert mengalami kesalahan saat menulis ke Amazon S3.

Apa artinya ini: Panggilan ke Amazon S3 gagal selama proses penulisan/pengunggahan file output.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa peran IAM yang Anda tentukan memiliki PutObject izin s3: untuk bucket tujuan.
- Verifikasi kebijakan bucket yang mungkin membatasi operasi penulisan ke bucket tujuan.
- Pastikan bucket tujuan ada dan berada di tempat yang benar Wilayah AWS.
- Verifikasi konektivitas jaringan ke titik akhir Amazon S3.

Untuk informasi selengkapnya tentang izin Amazon S3 dan kontrol akses, lihat Kontrol akses di Amazon [S3](#).

1522 | Memproses kesalahan batas waktu

Ada batas waktu yang tidak terduga dengan pekerjaan ini.

Apa artinya ini: Pekerjaan Anda memakan waktu lebih lama dari waktu pemrosesan maksimum yang diizinkan dan dihentikan. Ini adalah batasan sistem internal daripada masalah dengan konten atau pengaturan Anda.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Kontak Dukungan untuk bantuan.
- Pertimbangkan memecah pekerjaan yang sangat besar menjadi segmen yang lebih kecil.

Contoh pesan kesalahan:

Kesalahan internal telah terjadi dan waktu pekerjaan Anda habis. Kontak Dukungan.

1550 | Kesalahan sistem akselerasi

Ada kesalahan internal yang tidak terduga dengan transcoding yang dipercepat.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Coba jalankan pekerjaan lagi tanpa transcoding yang dipercepat.
- Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang transcoding yang dipercepat, lihat [Transcoding yang dipercepat](#).

Contoh pesan kesalahan:

Kesalahan akselerasi

1601 | Kesalahan Tanda Air Nielsen

MediaConvert mengalami kesalahan dengan Nielsen Watermarking.

Apa artinya ini: Ada kesalahan selama proses watermarking audio Nielsen. Watermarking Nielsen menyematkan kode identifikasi yang tidak terdengar ke dalam konten audio untuk tujuan pengukuran audiens.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa pengaturan watermarking Nielsen Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
- Verifikasi bahwa Anda memiliki kredensial dan parameter Nielsen yang valid.
- Pastikan input audio kompatibel dengan persyaratan watermarking Nielsen.
- Hubungi dukungan Nielsen jika masalah berlanjut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang watermarking Nielsen di MediaConvert, lihat. [Bekerja dengan watermarking Nielsen](#)

1602 | Kesalahan Tanda NexGuard Air

MediaConvert mengalami kesalahan dengan NexGuard Watermarking.

Apa artinya ini: Ada kesalahan selama proses NexGuard watermarking. NexGuard watermarking menyematkan informasi pelacakan forensik ke dalam konten video untuk perlindungan konten dan pelacakan pembajakan.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa pengaturan NexGuard watermarking Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
- Verifikasi bahwa input video Anda NexGuard memenuhi persyaratan.
- Pastikan Anda memiliki NexGuard lisensi yang valid.
- Hubungi NexGuard dukungan jika masalah berlanjut.

1603 | Kesalahan Tanda Air Kantar

MediaConvert mengalami kesalahan dengan Kantar Watermarking.

Apa artinya ini: Ada kesalahan selama proses watermarking audio Kantar. Watermarking Kantar menyematkan kode identifikasi yang tidak terdengar ke dalam konten audio untuk tujuan pengukuran audiens.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa pengaturan watermarking Kantar Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
- Verifikasi bahwa input audio Anda memenuhi persyaratan Kantar untuk laju sampel, kedalaman bit, dan jumlah saluran.
- Pastikan Anda memiliki lisensi Kantar yang valid.
- Hubungi dukungan Kantar jika masalah berlanjut.

Untuk informasi lebih lanjut tentang watermarking Kantar di MediaConvert, lihat. [Menggunakan Kantar untuk watermarking audio](#)

1700 | Kesalahan Preprosesor Dolby

MediaConvert mengalami kesalahan dengan preprocessor Dolby Vision.

Apa artinya ini: Ada kesalahan selama tahap pra-pemrosesan Dolby Vision. Pemrosesan Dolby Vision memerlukan metadata dan konfigurasi khusus untuk menangani konten HDR dengan benar.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa file input Anda berisi metadata Dolby Vision yang valid.
- Verifikasi bahwa pengaturan Dolby Vision Anda telah dikonfigurasi dengan benar.
- Pastikan file input Anda memenuhi persyaratan untuk pemrosesan Dolby Vision.
- Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemrosesan Dolby Vision di MediaConvert, lihat [Membuat output Dolby Vision dengan AWS Elemental MediaConvert](#).

Contoh pesan kesalahan:

Masukan Anda [%i] berisi metadata Dolby Vision yang tidak valid pada bingkai X. Untuk menyelesaikannya: Periksa masukan Anda untuk metadata Dolby Vision yang valid. Kemudian kirimkan kembali pekerjaan Anda.

1999 | Kesalahan sistem yang tidak terduga

Ada kesalahan yang tidak terduga.

Apa artinya ini: MediaConvert mengalami kesalahan internal. Ini adalah kode kesalahan umum untuk masalah yang tidak terduga.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau pesan kesalahan spesifik untuk informasi yang dapat ditindaklanjuti.
- Untuk masalah audio/video sinkronisasi, coba setel Durasi audio ke Mencocokkan durasi video.
- Jika kesalahan berlanjut, hubungi Dukungan.

Contoh pesan kesalahan:

Masukan Anda memiliki framerate dan audio rendah yang berlanjut melewati akhir video. MediaConvert tidak dapat menyinkronkan audio dan video, dan tidak dapat membuat output. Untuk mengatasi: Setel durasi Audio ke Mencocokkan durasi video dalam pengaturan wadah audio output, atau potong input Anda secara manual sehingga durasi audio dan video sama persis. Kemudian kirimkan kembali pekerjaan Anda.

Pekerjaan Post Transcode gagal. Lihat pesan log sebelumnya untuk alasan kegagalan.

Kesalahan tidak diketahui

Job gagal dengan kesalahan tak terduga: std: :bad_alloc

Sinkronisasi video tidak menemukan serangkaian stempel waktu yang valid di input

Tidak dapat melakukan satu file

Pipa video gagal dimulai

pesan kesalahan kosong

Kesalahan runtime encoder pada pipa gpu [0] [Kesalahan memproses data GOP dalam menyusun ulang FIFO].

3400 | Kesalahan manifes HLS

Input HLS Anda tidak sesuai dengan persyaratan untuk input HLS yang MediaConvert didukung.

Apa artinya ini: Ada masalah dengan file manifes HLS Anda atau segmen yang direferensikan. Masalah umum termasuk manifes yang salah bentuk, fitur yang tidak didukung, atau batasan panjang URL.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Tinjau pesan kesalahan spesifik untuk detail tentang masalah HLS.
- Verifikasi bahwa file manifes Anda mengikuti spesifikasi HLS.
- Pastikan ukuran file manifes Anda di bawah 16 MB.
- Tinjau persyaratan input HLS.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan spesifikasi manifes HLS, lihat [Persyaratan input HLS](#).

Contoh pesan kesalahan:

3400: tidak MediaConvert dapat membuka indeks input `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/...excessively_long_example_URL_truncated_for_docs.../ HLS berikut.m3u8`. URL masukan melebihi batas jumlah karakter 900 karakter. Kurangi jumlah karakter menjadi 900 karakter atau kurang, dan kirimkan kembali pekerjaan Anda. Untuk menemukan jumlah karakter URL input, gabungkan input yang Anda masukkan dengan file yang direferensikan secara individual dalam manifes HLS. Misalnya, jika input Anda adalah `https://www.example.com /manifest.m3u8? key1=value1&key2=value2`, dan mencantumkan segmen dengan jalur `_ts_720_0001.ts? file/path/segment_ts_720_0001.ts`, the input URL will be `https://www.example.com/file/path/segment key1=value1&key2=value2` yang panjangnya 80 karakter.

3400: tidak MediaConvert dapat membuka input HLS berikut: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/ manifest.m3u8`. Manifes ini salah bentuk: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/sub-manifest.m3u8`. Perbaiki manifes dan kemudian kirim ulang pekerjaan Anda.

3400: tidak MediaConvert dapat membuka input HLS berikut: `https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/ manifest.m3u8`. Ukuran file manifes ini lebih besar

dari MediaConvert dukungan: <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/sub-manifest.m3u8>. MediaConvert mendukung ukuran file manifes hingga 16 MB.

3400: tidak MediaConvert dapat membuka input berikut: <https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/HLS/manifest.m3u8>. Alasan:...

3401 | Kesalahan otentikasi HTTP

Anda menentukan URL HTTP (S) untuk file input yang memerlukan otentikasi.

Apa artinya ini: Input HTTP Anda dilindungi kata sandi atau memerlukan otentikasi, tetapi MediaConvert tidak mendukung pengiriman kredensial ke server HTTP.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Hapus persyaratan otentikasi dari server HTTP Anda untuk file ini.
- Unduh file dan unggah ke Amazon S3 sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan dan batasan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3401: Akses ke 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true' memerlukan otorisasi.

3403 | Kesalahan terlarang HTTP

Anda menentukan URL HTTP untuk file input, tetapi server HTTP menolak permintaan.

Apa artinya ini: Server HTTP yang menghosting file input Anda secara aktif menolak koneksi. Ini bisa jadi karena pembatasan akses atau masalah konfigurasi server.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa URL sudah benar.
- Hubungi tim yang mengelola server HTTP tentang izin akses.
- Pertimbangkan untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Amazon S3 sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan dan batasan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3403: Akses ke 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true' dilarang.

3404 | HTTP tidak ditemukan kesalahan

Anda menentukan URL HTTP untuk file input, tetapi server HTTP tidak memiliki file.

Apa artinya ini: Server HTTP tidak dapat menemukan file di lokasi yang Anda tentukan. File mungkin telah dipindahkan, diganti namanya, atau dihapus.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa tidak ada kesalahan ketik di URL.
- Verifikasi bahwa file ada di lokasi yang ditentukan.
- Verifikasi apakah file telah dipindahkan atau diganti namanya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan pemecahan masalah, lihat.

[Persyaratan masukan HTTP](#)

Contoh pesan kesalahan:

3404: 'https://amzn-s3-demo-bucket.s3.region-code.amazonaws.com/index.m3u8Removed =true' tidak ditemukan.

3408 | Kesalahan unggahan HTTP

Anda menetapkan URL HTTP untuk file input, tetapi unggahan gagal karena alasan yang tidak terkait dengan kesalahan 3401, 3403, dan 3404.

Apa artinya ini: Ada masalah yang tidak terduga ketika MediaConvert mencoba mengakses input HTTP Anda. Ini bisa jadi karena masalah jaringan, masalah konfigurasi server, atau kesalahan terkait HTTP lainnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Coba akses URL secara langsung untuk memverifikasi itu berfungsi.
- Hubungi tim yang mengelola server HTTP.
- Pertimbangkan untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Amazon S3 sebagai gantinya.
- Jika masalah berlanjut, hubungi Dukungan.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan pemecahan masalah, lihat.

[Persyaratan masukan HTTP](#)

Contoh pesan kesalahan:

3408: Kesalahan saat mengunggah file dari sumber HTTP: Waktu koneksi habis.

3450 | Kesalahan server HTTP

Anda menentukan URL HTTP untuk file input, tetapi server HTTP mengembalikan kesalahan atau gagal.

Apa artinya ini: Server HTTP mengalami kesalahan internal ketika MediaConvert mencoba mengakses file Anda. Ini adalah masalah dengan server yang menghosting konten Anda daripada dengan MediaConvert.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Hubungi tim yang bertanggung jawab atas server HTTP.
- Coba akses file secara langsung untuk melihat apakah Anda mendapatkan kesalahan yang sama.
- Pertimbangkan untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Amazon S3 sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan pemecahan masalah, lihat.

[Persyaratan masukan HTTP](#)

Contoh pesan kesalahan:

3450: Kesalahan ditemui saat mengakses: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3451 | Kesalahan koneksi HTTP

Anda menentukan URL HTTP untuk file input, tetapi MediaConvert tidak dapat terhubung ke server HTTP.

Apa artinya ini: MediaConvert tidak dapat membuat koneksi ke server HTTP. Server mungkin down, tidak dapat dijangkau, atau URL mungkin salah.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa URL sudah benar.
- Verifikasi apakah server online dan dapat diakses.
- Coba akses URL langsung dari browser.
- Pertimbangkan untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Amazon S3 sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan konektivitas jaringan, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3451: Server tidak dapat dihubungi saat mengakses: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'.

3457 | Kesalahan pembatasan kebijakan masukan

Anda menentukan lokasi input yang dilarang oleh kebijakan Anda.

Artinya: Anda Akun AWS memiliki kebijakan input yang membatasi lokasi input mana yang MediaConvert dapat digunakan, dan lokasi input yang Anda tentukan melanggar kebijakan ini.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Gunakan lokasi input yang sesuai dengan kebijakan organisasi Anda.
- Hubungi AWS administrator Anda jika Anda memerlukan pengecualian terhadap kebijakan tersebut.
- Transfer konten Anda ke lokasi input yang disetujui.
- Tentukan lokasi input yang diizinkan dan kirim ulang pekerjaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang kebijakan dan batasan input, lihat [Cara mengizinkan atau melarang jenis lokasi input menggunakan kebijakan Input](#).

Contoh pesan kesalahan:

3457: Anda menetapkan lokasi masukan yang dilarang oleh kebijakan Anda: 's3://amzn-s3-demo-bucket/file.mp4'. Tentukan lokasi input yang diizinkan dan kirim ulang pekerjaan Anda.

3452 | URL cacat dengan kesalahan spasi

URL yang Anda tentukan untuk input HTTP Anda salah bentuk.

Apa artinya ini: URL HTTP yang Anda berikan tidak mengikuti standar pemformatan URL yang tepat dan tidak dapat diproses oleh MediaConvert.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa URL Anda diformat dengan benar dengan protokol yang benar (http://atau https://).
- Pastikan URL tidak berisi spasi atau karakter lain yang tidak didukung.

- Uji URL di browser web untuk memverifikasi itu dapat diakses.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3452: URL 'http://example.com/invalid url dengan spasi' salah bentuk.

3453 | Kesalahan pengalihan HTTP

MediaConvert tidak dapat mengikuti pengalihan saat mengakses input HTTP Anda.

Artinya: URL input HTTP Anda dialihkan ke lokasi lain, tetapi MediaConvert tidak mendukung pengalihan HTTP berikut untuk alasan keamanan dan keandalan.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Gunakan URL tujuan akhir secara langsung, bukan URL pengalihan.
- Hubungi administrator server untuk mendapatkan URL langsung ke konten Anda.
- Pertimbangkan untuk mengunduh file dan mengunggahnya ke Amazon S3 sebagai gantinya.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3453: tidak MediaConvert dapat mengikuti pengalihan saat mengakses input Anda: http://example.com/redirect-url. Untuk informasi tentang persyaratan input HTTP (S), lihat <https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/upload-http-input-requirements-input-files.html#>.

3454 | Kesalahan resolusi DNS

Resolusi nama gagal saat mengakses input HTTP Anda.

Apa artinya ini: MediaConvert tidak dapat menyelesaikan nama domain di URL HTTP Anda ke alamat IP. Domain mungkin tidak ada, sementara tidak tersedia, atau memiliki masalah konfigurasi DNS.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa nama domain di URL Anda benar dan ada.
- Periksa apakah domain dapat diakses dari lokasi lain.
- Tunggu dan coba lagi jika ini adalah masalah DNS sementara.
- Pertimbangkan untuk menggunakan alamat IP alih-alih nama domain jika memungkinkan.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3454: Resolusi nama gagal saat mengakses: 'http://nonexistent-domain.example.com/video.mp4'.

3455 | kesalahan SSL/TLS

Kegagalan SSL ditemui saat mengakses input HTTPS Anda.

Apa artinya ini: MediaConvert mengalami masalah SSL/TLS sertifikat atau koneksi saat mencoba mengakses input HTTPS Anda. Ini bisa disebabkan oleh sertifikat kedaluwarsa, masalah rantai sertifikat, atau konfigurasi SSL yang tidak didukung.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa sertifikat SSL untuk server HTTPS Anda valid dan tidak kedaluwarsa.
- Periksa apakah rantai sertifikat dikonfigurasi dengan benar.
- Pastikan server mendukung SSL/TLS protokol modern.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTPS, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3455: Kegagalan SSL ditemui saat mengakses: '/video.mp4'. https://example.com

3456 | Alamat server HTTP tidak valid

Alamat server HTTP untuk URL input Anda tidak valid.

Apa artinya ini: Bagian alamat server dari URL HTTP Anda berisi karakter atau pemformatan yang tidak valid yang MediaConvert mencegah terhubung ke sana.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Verifikasi bahwa alamat server di URL Anda diformat dengan benar.
- Periksa karakter yang tidak valid di nama host atau alamat IP.
- Pastikan nomor port (jika ditentukan) valid.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3456: Alamat server HTTP " untuk URL invalid-server-address'http://invalid-server-address/video.mp4' tidak valid.

3458 | Ranged-get tidak didukung

URL yang Anda berikan tidak mendukung permintaan Ranged-get.

Apa artinya ini: MediaConvert memerlukan server HTTP untuk mendukung permintaan konten sebagian (permintaan Rentang HTTP), tetapi server Anda tidak mendukung fitur ini.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Konfigurasi server HTTP Anda untuk mendukung permintaan Ranged-get.
- Unduh file dan unggah ke Amazon S3 sebagai gantinya.
- Gunakan server HTTP berbeda yang mendukung permintaan Ranged-get.

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#).

Contoh pesan kesalahan:

3458: URL yang Anda berikan tidak mendukung permintaan Ranged-get: 'http://example.com/video.mp4'.

3999 | Kesalahan tak terduga HTTP

Ada kesalahan tak terduga terkait pengambilan file input Anda dari server HTTP.

Apa artinya ini: MediaConvert mengalami masalah yang tidak terduga saat mencoba mengakses input HTTP Anda. Ini adalah kode kesalahan umum untuk masalah terkait HTTP yang tidak sesuai dengan kategori kesalahan spesifik lainnya.

Untuk menyelesaikan masalah ini:

- Coba unduh file secara manual untuk memverifikasi file tersebut dapat diakses.
- Jika Anda dapat mengunduhnya, unggah ke Amazon S3 dan gunakan itu sebagai input Anda.
- Jika Anda tidak dapat mengunduhnya, hubungi tim yang mengelola server HTTP.
- Jika Anda dapat mengunduhnya tetapi masih mendapatkan kesalahan ini dengan Amazon S3, hubungi Dukungan

Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan input HTTP dan pemecahan masalah, lihat [Persyaratan masukan HTTP](#)

Contoh pesan kesalahan:

3999: Kesalahan tak terduga saat mengakses input HTTP: Kesalahan server internal.

Kode peringatan

AWS Elemental MediaConvert mengembalikan kode peringatan ketika pekerjaan transcoding mengalami masalah yang tidak mencegah pekerjaan selesai. Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk melacak kode peringatan yang dikembalikan layanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert](#).

Berikut ini memberikan informasi rinci tentang kode peringatan dan pesan yang MediaConvert kembali, kemungkinan penyebabnya, dan solusinya. Untuk menemukan informasi tentang peringatan, Anda dapat dengan cepat menemukan kode peringatan menggunakan tautan berikut. Detail untuk setiap peringatan tersedia setelah tabel.

Kode peringatan

[100000](#) | [220000](#) | [230001](#) | [230002](#) | [230004](#) | [230005](#) | [230006](#) | [230007](#) | [230008](#) | [240000](#) | [240001](#) | [240003](#) | [250001](#) | [250002](#) | [250003](#) | [260000](#) | [270000](#)

Berikut ini adalah daftar kode peringatan dan langkah pemecahan masalah:

100000 | Peringatan antrian hop

Apa artinya ini: Pekerjaan Anda menunggu dalam antrian pengiriman aslinya lebih lama dari waktu tunggu yang Anda tentukan, tetapi tidak dapat pindah ke antrian tujuan barunya. Ini bisa jadi karena antrian tujuan tidak ada lagi atau telah dimodifikasi.

Anda mengontrol perilaku hop, termasuk `Wait minutes` dan `Destination queue`, di bawah pengaturan Job management Queue hopping.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa apakah antrian tujuan Anda masih ada.
- Tidak ada tindakan segera yang diperlukan, tetapi pekerjaan Anda mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diselesaikan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat `HopDestination` di dalam [Referensi API](#).

Pesan peringatan:

Pekerjaan Anda tidak dapat melompat dari antrian pengiriman aslinya ke antrian tujuannya.

220000 | Masukan peringatan tidak lengkap

Apa artinya ini: File input Anda kehilangan data dan durasi output Anda mungkin lebih pendek dari yang Anda harapkan.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa masukan Anda untuk konten yang hilang.
- Verifikasi bahwa file Anda telah sepenuhnya diunggah ke Amazon S3.
- Coba unggah ulang file jika perlu.

Pesan peringatan:

File masukan Anda terpotong.

230001 | Masukan peringatan metadata warna

Artinya: tidak MediaConvert dapat mengikuti ruang warna input Anda karena masukan Anda memiliki metadata warna yang hilang atau tidak lengkap. Metadata warna mencakup warna primer, fungsi transfer, dan koefisien matriks.

Output Anda mungkin memiliki metadata warna yang hilang atau tidak akurat yang dapat menyebabkan pemain menampilkan konten video secara tidak akurat. Jika Anda menentukan `Color space conversion` dalam `outputColor corrector`, perhatikan bahwa tidak MediaConvert dapat mengubah ruang warna dan mungkin telah menulis metadata warna yang tidak akurat.

Tindakan yang disarankan:

- Tentukan input Anda secara manual `Color space` dan atur `Color space usage` ke `Force`.
- Periksa keluaran Anda untuk masalah akurasi warna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat `ColorSpace` di dalam [Referensi API](#).

Pesan peringatan:

Metadata warna input Anda hilang atau tidak lengkap.

230002 | Peringatan koreksi durasi audio

Apa artinya ini: Ada yang salah dengan `'stts'` time-to-sample tabel di trek audio wadah file input Anda, dan tidak MediaConvert dapat menerapkan koreksi durasi audio.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa output Anda untuk masalah sinkronisasi video audio.

Untuk informasi selengkapnya tentang koreksi durasi audio, lihat [Referensi API](#).

Pesan peringatan:

MediaConvert tidak dapat menerapkan koreksi durasi audio ke input Anda.

230004 | Peringatan header media masukan

Apa artinya ini: Atom header 'mdhd' media dalam input Anda tidak lengkap atau data hilang. MediaConvert mengharapkan 'mdhd' atom menjadi 32 byte atau 20 byte.

MediaConvert mungkin tidak membaca input Anda dengan benar, yang dapat mempengaruhi kualitas atau akurasi output Anda.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa keakuratan dan kualitas output Anda, termasuk total durasi file dan kode bahasa apa pun.

Pesan peringatan:

Masukan Anda kehilangan informasi di atom header 'mdhd' medianya.

230005 | Masukan peringatan rentang sampel warna

Apa artinya ini: tidak MediaConvert dapat mengikuti rentang sampel warna input Anda karena masukan Anda memiliki metadata rentang sampel warna yang hilang atau tidak lengkap.

Output Anda mungkin memiliki metadata rentang sampel warna yang hilang atau tidak akurat yang dapat menyebabkan pemain menampilkan konten video secara tidak akurat. Jika Anda menentukan `Color space conversion` atau `Sample range conversion` dalam `outputColor corrector`, perhatikan bahwa rentang sampel output Anda mungkin tidak akurat.

Tindakan yang disarankan:

- Tentukan input Anda secara manual `Sample range`.
- Periksa keluaran Anda untuk masalah akurasi warna.

Untuk informasi selengkapnya, lihat `SampleRange` di dalam [Referensi API](#).

Pesan peringatan:

MediaConvert tidak dapat menemukan metadata rentang sampel warna di input Anda.

230006 | Input peringatan audio

Apa artinya ini: Ada yang salah dengan struktur file input atau aliran audio Anda. File mungkin rusak atau menggunakan pengaturan pengkodean non-standar.

Output Anda mungkin kehilangan konten audio yang MediaConvert tidak dapat memecahkan kode.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa masukan Anda untuk kerusakan atau masalah pengkodean audio lainnya.
- Verifikasi bahwa output Anda berisi semua konten audio yang diharapkan.

Pesan peringatan:

MediaConvert tidak dapat memecahkan kode sebagian dari audio input Anda.

230007 | Masukan peringatan terfragmentasi MP4

Apa artinya ini: Ketika masukan Anda terfragmentasi MP4, setiap fragmen MOOF (Movie Fragment Box) harus bertambah secara berurutan. Masukan Anda memiliki fragmen yang rusak, yang dapat menyebabkan masalah pemutaran.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa output Anda untuk setiap diskontinuitas atau masalah pemutaran.

Pesan peringatan:

MP4 Input Anda yang terfragmentasi memiliki fragmen MOOF yang rusak.

230008 | Peringatan decode masukan MP4

Artinya: MP4 Input Anda mungkin memiliki NAL unit yang rusak di AVC1 atom, dan MediaConvert tidak dapat memecahkan kode semua aliran video.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa keluaran video Anda untuk masalah, termasuk masalah dengan warna, informasi adegan yang hilang, atau bingkai abu-abu.

Pesan peringatan:

MediaConvert tidak dapat memecahkan kode sebagian dari aliran video MP4 input Anda.

240000 | Peringatan keheningan audio keluaran

Apa artinya ini: Trek audio input Anda memiliki data yang hilang, rusak, atau tidak terduga. MediaConvert harus menambahkan keheningan untuk mempertahankan sinkronisasi yang tepat.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa output Anda untuk masalah sinkronisasi video audio.
- Verifikasi bahwa kualitas audio memenuhi harapan Anda.

Pesan peringatan:

MediaConvert menambahkan setidaknya 100 milidetik keheningan audio untuk menjaga audio dan video tetap sinkron.

240001 | Output turun peringatan audio

Apa artinya ini: Trek audio dan video input Anda tidak disinkronkan dengan benar. MediaConvert harus menghapus beberapa konten audio untuk mempertahankan sinkronisasi yang tepat.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa output Anda untuk masalah sinkronisasi video audio.
- Verifikasi bahwa tidak ada konten audio penting yang hilang.

Pesan peringatan:

MediaConvert menjatuhkan setidaknya 100 milidetik audio untuk menyelaraskan audio dan video.

240003 | Output HDR10+ peringatan rentang terbatas

Apa artinya ini: Anda menentukan output HDR10+ rentang penuh, tetapi hanya MediaConvert dapat menulisnya dengan rentang terbatas karena kendala teknis.

Tindakan yang disarankan:

- Tentukan bagaimana MediaConvert mengubah rentang sampel warna dengan menggunakan preprosesor korektor Warna. Atur konversi rentang Sampel ke pemerasan rentang terbatas atau klip rentang terbatas.
- Periksa output Anda untuk masalah akurasi warna apa pun.

Pesan peringatan:

MediaConvert mengubah input rentang penuh Anda menjadi rentang terbatas HDR10+ output.

250001 | Peringatan font keterangan masukan

Apa artinya ini: Anda mengirimkan keterangan masukan dengan font yang MediaConvert tidak mendukung. MediaConvert akan menggunakan font generik sebagai gantinya.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa keterangan keluaran Anda untuk memastikannya ditampilkan dengan benar dengan font generik.
- Jika tampilan font sangat penting, pertimbangkan untuk memodifikasi teks input Anda untuk menggunakan font yang didukung.

Pesan peringatan:

Teks masukan Anda memiliki font yang tidak didukung.

250002 | Input peringatan bitrate Dolby CBI

Apa artinya ini: Anda mengirimkan Dolby CBI input dengan bitrate yang MediaConvert tidak mendukung. MediaConvert akan secara otomatis meningkatkannya ke bitrate yang didukung.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa apakah aplikasi yang menghasilkan DOLBY CBI input Anda terkini dan terbaru.
- Verifikasi bahwa kualitas audio dalam output Anda memenuhi harapan Anda.

Pesan peringatan:

Dolby CBIMasukan Anda memiliki bitrate yang tidak didukung.

250003 | Output peringatan pengkodean sadar Saliency

Artinya: MediaConvert hanya menerapkan pengkodean sadar Saliency ke output yang beresolusi 720p atau lebih tinggi yang menggunakan level penyetelan Kualitas Single Pass HQ atau Multi Pass HQ.

Gunakan pengkodean sadar Saliency untuk meningkatkan kualitas video perseptual output Anda dengan mengalokasikan lebih banyak bit pengkodean ke bagian konten yang menonjol atau terlihat. Anda mungkin menerima pesan peringatan ini untuk pekerjaan yang menentukan pengkodean sadar Saliency dalam output ABR Otomatis, atau untuk pekerjaan yang menggunakan Preset atau Template tertentu.

Perhatikan bahwa peringatan ini hanya bersifat informasi, dan tidak ada tindakan yang diperlukan jika kualitas output memenuhi kebutuhan Anda.

Tindakan yang disarankan:

- Pastikan output Anda 720p atau lebih tinggi dalam resolusi.
- Gunakan Single Pass HQ atau Multi Pass HQ Quality tuning level.

Pesan peringatan:

MediaConvert tidak dapat menerapkan pengkodean sadar Saliency ke satu atau lebih output Anda.

260000 | Peringatan aliran penyangga dekoder video

Apa artinya ini: Bitrate yang Anda tentukan untuk kontainer aliran transport keluaran Anda terlalu rendah. Ini kurang dari bitrate maksimum gabungan dari semua aliran output. Hal ini menyebabkan video decoder buffer underflow.

Tindakan yang disarankan:

- Tingkatkan bitrate wadah untuk mengakomodasi semua aliran di dalamnya.
- Atau, kurangi bitrate untuk aliran video, audio, dan data.
- Pertimbangkan untuk mengaktifkan pengaturan “Cegah buffer underflow”, meskipun hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas video keluaran setiap kali MediaConvert mencegah aliran buffer dekoder.

Pesan peringatan:

Aliran transport keluaran Anda melebihi bitrate yang Anda tentukan.

270000 | Peringatan throttle Amazon S3

Apa artinya ini: Saat MediaConvert menulis file output Anda ke bucket tujuan Anda, itu dibatasi oleh Amazon S3. Ini terjadi ketika Anda melebihi batas tingkat permintaan Anda ke Amazon S3.

Tindakan yang disarankan:

- Periksa aplikasi lain yang membuat permintaan simultan ke bucket Amazon S3 yang sama dan pertimbangkan untuk membatasinya.
- Pekerjaan Anda mungkin terhenti atau memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan untuk diselesaikan, tetapi tidak diperlukan tindakan segera.
- Untuk masalah yang sering terjadi, pertimbangkan untuk menghubungi Dukungan tentang meningkatkan batas tarif permintaan Amazon S3 Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Memecahkan Masalah Amazon S3](#).

Pesan peringatan:

MediaConvert menerima kode 503 Slow Down kesalahan dari Amazon S3 saat menulis output Anda ke bucket tujuan Anda.

Pemantauan AWS Elemental MediaConvert

Anda dapat melacak kemajuan pekerjaan, termasuk status, fase, dan persentase penyelesaian. Untuk informasi, lihat [Memantau kemajuan MediaConvert pekerjaan](#).

Anda dapat memantau status pekerjaan Anda dan persen penyelesaiannya di tempat-tempat ini:

AWS Elemental MediaConvert Halaman Lowongan Kerja

[MediaConvert Konsol](#) menampilkan detail berikut tentang pekerjaan Anda: ID Pekerjaan, Antrian, Status, Waktu kirim, Waktu Mulai, Durasi transkode, Persentase pekerjaan selesai, Waktu selesai, Peringatan, Input, Nama file input pertama, Jalur file input pertama, Grup keluaran, dan Tujuan grup keluaran pertama.

Secara opsional, Anda dapat memfilter pekerjaan sesuai dengan Status atau Antrian.

Amazon EventBridge

Dengan EventBridge, Anda bisa mendapatkan informasi lebih rinci tentang status pekerjaan Anda, termasuk panggilan API, persen penyelesaian fase probing, transcoding, dan upload. AWS Elemental MediaConvert mengirimkan peristiwa ini ke bus acara default dalam EventBridge layanan. Anda dapat membuat aturan untuk memantau MediaConvert secara terprogram menggunakan layanan lain AWS. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan Amazon EventBridge dengan MediaConvert](#).

MediaConvert memancarkan data metrik, peristiwa, dan peringatan (bila berlaku) saat pekerjaan selesai. Anda dapat menggunakan data ini untuk mengevaluasi keberhasilan suatu pekerjaan, bahkan jika itu selesai tanpa kesalahan. Data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan, atau bahkan tren dalam banyak pekerjaan, dapat ditemukan di tempat-tempat ini:

MediaConvert Halaman Pekerjaan

Di MediaConvert konsol, Anda dapat melihat status penyelesaian pekerjaan dan melihat peringatan apa pun yang mungkin terjadi saat melakukan transcoding. Untuk informasi yang lebih terperinci, seperti statistik kualitas video QVBR, gunakan EventBridge

MediaConvert API

Melalui MediaConvert API, Anda dapat meminta daftar pekerjaan, status pekerjaan, dan detail pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pekerjaan](#) di Referensi AWS Elemental MediaConvert API.

Amazon EventBridge

Dengan EventBridge, Anda bisa mendapatkan informasi lebih rinci tentang hasil pekerjaan yang Anda selesaikan. MediaConvert menyediakan data ini melalui peristiwa yang dikirimkannya EventBridge. Anda dapat berlangganan acara ini untuk menerima pemberitahuan pekerjaan secara terprogram atau melalui Amazon SNS, dan mengambil tindakan berdasarkan mereka.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan acara, lihat [Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert](#).

CloudWatch Metrik Amazon

Dengan Amazon CloudWatch, Anda dapat melihat tren dalam statistik transcoding di seluruh pekerjaan yang Anda selesaikan, termasuk kualitas video QVBR. MediaConvert memancarkan statistik transcode CloudWatch pada akhir setiap pekerjaan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan MediaConvert dengan CloudWatch metrik, lihat [Menggunakan CloudWatch dengan MediaConvert](#).

AWS CloudTrail

Dengan CloudTrail, Anda bisa mendapatkan informasi terperinci tentang kapan Anda melakukan MediaConvert tindakan melalui panggilan API atau MediaConvert konsol.

Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan CloudTrail, lihat [Pencatatan panggilan AWS Elemental MediaConvert API menggunakan AWS CloudTrail](#).

Topik

- [Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Menggunakan CloudWatch dengan MediaConvert](#)
- [Pencatatan panggilan AWS Elemental MediaConvert API menggunakan AWS CloudTrail](#)

Menggunakan EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert

Anda dapat menggunakan Amazon EventBridge untuk memantau AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda. Berikut ini beberapa contoh yang dapat Anda lakukan EventBridge:

Dapatkan detail mengenai hasil pekerjaan Anda

AWS Elemental MediaConvert memberikan rincian tentang output pekerjaan Anda dalam pemberitahuan untuk COMPLETE acara tersebut. Informasi ini mencakup lokasi dan nama file file media pekerjaan dan manifes. Lihat perinciannya di [Acara dengan status LENGKAP](#).

Untuk informasi tentang metrik pekerjaan yang dikirim ke Amazon CloudWatch, lihat [Menggunakan CloudWatch dengan MediaConvert](#).

Mengatur notifikasi email untuk perubahan status tugas

Untuk mengatur aturan EventBridge acara, lihat [Tutorial: Menyiapkan notifikasi email untuk pekerjaan yang gagal](#).

Untuk daftar semua pemberitahuan perubahan status pekerjaan yang dapat Anda atur aturan acara, lihat [Daftar MediaConvert EventBridge acara](#).

Memantau kemajuan tugas Anda

STATUS_UPDATEacara memberikan informasi tentang fase apa pekerjaan Anda (PROBING,TRANSCODING, danUPLOADING). Untuk beberapa pekerjaan, MediaConvert berikan perkiraan seberapa jauh pekerjaan Anda telah berkembang. Perkiraan ini ditampilkan sebagai persentase dari total waktu dari saat pekerjaan Anda meninggalkan antreannya hingga saat file keluaran Anda muncul di bucket Amazon S3 keluaran Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang STATUS_UPDATE peristiwa, lihat tabel tipe peristiwa di [Daftar MediaConvert EventBridge acara](#).

Untuk informasi tentang menyesuaikan frekuensi pembaruan status, lihat [Sesuaikan interval pembaruan status](#).

Secara otomatis memulai pasca-pemrosesan dengan suatu fungsi AWS Lambda

Anda dapat mengatur EventBridge sehingga suatu AWS Lambda fungsi memulai kode pasca-pemrosesan Anda setelah pekerjaan Anda selesai. Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan AWS Lambda with AWS Elemental MediaConvert, lihat salah satu sumber daya berikut:

- Untuk arsitek cloud berpengalaman, lihat [Video on demand on demand on AWS post di blog AWS Answers](#).
- Untuk pengembang yang baru mengenal MediaConvert dan Lambda, lihat tutorial [Mengotomatisasi pekerjaan MediaConvert dengan Lambda](#). GitHub

Dapatkan detail tentang pekerjaan yang Anda buat atau MediaConvert operasi lainnya

Secara default, MediaConvert tidak memancarkan EventBridge acara untuk pekerjaan baru yang Anda buat atau MediaConvert operasi lain yang Anda lakukan. Untuk menerima EventBridge acara dalam kasus ini, Anda harus terlebih dahulu membuat AWS CloudTrail jejak.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jalur](#).

 Note

EventBridge mengirimkan setiap acara dari aliran MediaConvert acara setidaknya sekali. MediaConvert tidak memerlukan izin tambahan untuk mengirimkan acara ke EventBridge.

Topik

- [Menyiapkan EventBridge aturan](#)
- [Memantau kemajuan MediaConvert pekerjaan](#)
- [Daftar MediaConvert EventBridge acara](#)

Menyiapkan EventBridge aturan

Untuk menyiapkan EventBridge aturan Amazon: Buat aturan yang menautkan peristiwa AWS Elemental MediaConvert dan layanan target yang merespons perubahan status pekerjaan Anda, seperti Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) atau. AWS Lambda

Untuk tutorial tentang pengaturan EventBridge aturan dengan AWS Elemental MediaConvert, lihat [Tutorial: Menyiapkan notifikasi email untuk pekerjaan yang gagal](#).

Untuk daftar peristiwa yang MediaConvert dikirim dalam aliran EventBridge acara, lihat [Daftar MediaConvert EventBridge acara](#).

Untuk informasi lebih umum tentang penggunaan EventBridge, lihat [Panduan EventBridge Pengguna Amazon](#).

Untuk informasi pemecahan masalah, lihat [Memecahkan Masalah Amazon EventBridge](#) di Panduan Pengguna Amazon EventBridge .

Topik

- [Tutorial: Menyiapkan notifikasi email untuk pekerjaan yang gagal](#)
- [Langkah 1: Buat topik di Amazon SNS](#)
- [Langkah 2: Tentukan pola acara dalam EventBridge aturan](#)
- [Langkah 3: Tambahkan topik Amazon SNS dan selesaikan aturan Anda](#)
- [Langkah 4: Uji aturan Anda](#)

Tutorial: Menyiapkan notifikasi email untuk pekerjaan yang gagal

Dalam tutorial ini, Anda mengonfigurasi aturan EventBridge acara yang menangkap peristiwa ketika status pekerjaan berubah ERROR dan kemudian memberi tahu Anda tentang acara tersebut. Untuk melakukan ini, pertama-tama Anda membuat topik di Amazon SNS yang akan mengirim Anda pemberitahuan email tentang pekerjaan yang gagal. Selanjutnya, Anda membuat aturan EventBridge dengan mendefinisikan sumber acara dan mereferensikan topik Amazon SNS (“target”).

Langkah 1: Buat topik di Amazon SNS

Bagian pertama dari pengaturan EventBridge aturan adalah mempersiapkan target aturan. Dalam hal ini, itu berarti membuat dan berlangganan ke topik Amazon SNS.

Untuk membuat topik Amazon SNS

1. [Buka konsol Amazon SNS di https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Pada panel navigasi, silakan pilih Topik, lalu pilih Buat topik.
3. Untuk Tipe, pilih Standar.
4. Untuk Nama, masukkan **MediaConvertJobErrorAlert**, lalu pilih Buat topik.
5. Pilih nama topik untuk topik yang baru saja Anda buat untuk melihat detail Topik.
6. Pada halaman Detail MediaConvertJobErrorAlerttopik, di bagian Langganan, pilih Buat langganan.
7. Untuk Protokol, pilih Email. Untuk Endpoint, masukkan alamat email yang Anda inginkan Amazon SNS untuk mengirim notifikasi.
8. Pilih Buat langganan.
9. Anda akan menerima email pemberitahuan dari Amazon SNS. Saat Anda menerimanya, pilih Konfirmasi langganan di email.

Langkah 2: Tentukan pola acara dalam EventBridge aturan

Langkah ini menunjukkan cara menentukan pola acara Anda dalam EventBridge aturan. Aturan ini akan menangkap peristiwa yang dikirim MediaConvert ketika status pekerjaan berubah menjadi `ERROR`.

Untuk mengatur pola acara dalam EventBridge aturan

1. Buka EventBridge konsol Amazon di <https://console.aws.amazon.com/events/>.
2. Di panel navigasi, pilih Aturan. Simpan bus Event default dan kemudian pilih Buat aturan.
3. Untuk Nama, masukkan **MediaConvertJobStateError**, lalu pilih Berikutnya.
4. Di bagian Pola acara, dimulai dengan Sumber acara pilih pengaturan berikut:
 - Sumber acara: **AWS services**
 - AWS layanan: **MediaConvert**
 - Jenis acara: **MediaConvert Job State Change**
 - Jenis acara, Status khusus: **ERROR**
5. Kotak pola Peristiwa akan terlihat seperti contoh berikut.

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

Kode ini menentukan aturan EventBridge peristiwa yang cocok dengan setiap peristiwa dengan status tugas berubah. `ERROR` Untuk informasi selengkapnya tentang pola [peristiwa, lihat Peristiwa dan pola peristiwa](#) di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

6. Pilih Berikutnya.

Langkah 3: Tambahkan topik Amazon SNS dan selesaikan aturan Anda

Tambahkan topik Amazon SNS yang Anda buat di langkah 1 ke EventBridge aturan yang Anda mulai di langkah 2.

Untuk menambahkan topik Amazon SNS dan menyelesaikan aturan EventBridge

1. Di bagian Pilih target, di bawah Pilih target, pilih topik SNS.
2. Untuk Topik, pilih MediaConvertJobErrorAlert.
3. Pilih Berikutnya.
4. Tambahkan tanda secara opsional. Lalu pilih Selanjutnya.
5. Meninjau pengaturan Anda. Kemudian, pilih Buat aturan.

Langkah 4: Uji aturan Anda

Untuk menguji aturan Anda, kirim tugas yang Anda tahu akan menyebabkan kesalahan. Misalnya, tentukan lokasi input yang tidak ada. Jika Anda mengonfigurasi aturan acara dengan benar, Anda akan menerima email dengan pesan teks peristiwa dalam beberapa menit.

Menguji aturan

1. Buka AWS Elemental MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Kirim MediaConvert tugas baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
3. Periksa akun email yang Anda tentukan saat menyiapkan topik Amazon SNS Anda. Konfirmasikan bahwa Anda menerima pemberitahuan email untuk kesalahan pekerjaan.

Memantau kemajuan MediaConvert pekerjaan

MediaConvert memberikan informasi status untuk setiap pekerjaan yang Anda buat. Anda dapat memantau status pekerjaan untuk menentukan apa yang terjadi dengan pekerjaan Anda, melacak kemajuannya, atau memecahkan masalah.

Topik

- [Status tugas](#)
- [Cara menemukan status pekerjaan](#)
- [Fase Job](#)

Status tugas

Setiap pekerjaan yang Anda kirimkan akan berkembang melalui sejumlah kemungkinan status yang berbeda. Pekerjaan yang sukses berakhir dengan COMPLETE status, dan pekerjaan yang gagal berakhir dengan CANCELED status ERROR atau.

Pekerjaan berhasil

Pekerjaan yang sukses menghasilkan semua outputnya yang ditulis ke bucket Amazon S3 Anda. Daftar berikut berisi rincian tentang berbagai status pekerjaan yang berhasil dilalui:

1. SUBMITTED: Pekerjaan yang Anda buat di MediaConvert konsol atau melalui [CreateJob](#) operasi yang MediaConvert belum mulai diproses.
2. INPUT_INFORMATION: MediaConvert baca detail tentang input atau input Anda.
3. PROGRESSING: MediaConvert mulai memproses pekerjaan Anda.
4. STATUS_UPDATE: MediaConvert telah memproses pekerjaan Anda setidaknya selama satu menit atau lebih. Pekerjaan dengan status ini melewati tiga fase pekerjaan yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Fase Job”](#).
5. COMPLETE: MediaConvert menyelesaikan pekerjaan Anda dan semua output Anda disimpan ke bucket Amazon S3 Anda.

Pekerjaan yang berhasil juga dapat mencakup [NEW_WARNING](#) atau [QUEUE_HOP](#) status.

Pekerjaan yang tidak berhasil

Pekerjaan yang gagal menghasilkan tidak ada output yang ditulis ke bucket Amazon S3 Anda, meskipun pada awalnya mungkin mengalami kemajuan yang mirip dengan pekerjaan yang sukses. Pekerjaan yang gagal memiliki salah satu dari dua status berikut:

- ERROR: MediaConvert memiliki masalah saat memproses pekerjaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Kode eror”](#).
- CANCELED: Anda membatalkan pekerjaan di MediaConvert konsol atau melalui `CancelJob` operasi.

Cara menemukan status pekerjaan

Untuk melihat daftar semua status pekerjaan di Wilayah saat ini, buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol. Atau kirimkan `GetJob` atau `ListJobs` operasi.

AWS CloudTrail mencatat detail tentang setiap permintaan pekerjaan buat yang Anda buat. CloudTrail hanya memancarkan EventBridge acara untuk SUBMITTED pekerjaan jika Anda juga membuat CloudTrail jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jalur](#) dan [Mengakses acara AWS layanan melalui](#). AWS CloudTrail

MediaConvert memancarkan EventBridge peristiwa ketika pekerjaan mulai diproses dan kemudian setiap kali statusnya berubah, misalnya jika berubah dari PROGRESSING ke COMPLETE atau ERROR. Untuk daftar EventBridge acara, lihat [the section called “Daftar MediaConvert EventBridge acara”](#).

Fase Job

Jika status pekerjaan PROGRESSING selama lebih dari satu menit, MediaConvert memancarkan STATUS_UPDATE peristiwa dengan fase pekerjaan saat ini. Fase pekerjaan memberikan rincian tentang apa yang terjadi dengan pekerjaan. Fase Job berkembang melalui urutan sebagai berikut:

1. PROBING: Ketika pekerjaan Anda dalam PROBING fase, MediaConvert baca informasi dari file input Anda yang dibutuhkan layanan untuk transcoding.
2. TRANSCODING: Ketika pekerjaan Anda dalam TRANSCODING fase, layanan akan melakukan demuxes, decode, encode, dan remuxes konten Anda. Dalam beberapa pekerjaan, layanan mulai mengunggah output ke bucket Amazon S3 keluaran Anda selama fase ini. Fase berakhir ketika semua transcoding selesai.
3. UPLOADING: Saat pekerjaan Anda dalam UPLOADING fase, layanan akan mengunggah output yang ditranskode ke bucket Amazon S3 keluaran Anda. Dalam hal output yang mulai diunggah layanan selama TRANSCODING fase, UPLOADING fase dimulai ketika transcoding dilakukan. Ini berlanjut sampai semua unggahan selesai.

Untuk melihat fase pekerjaan, buka halaman [Pekerjaan](#) di MediaConvert konsol, periksa [STATUS_UPDATE EventBridge acara](#), atau kirimkan GetJob atau ListJobs operasi.

Daftar MediaConvert EventBridge acara

AWS Elemental MediaConvert memancarkan acara ke Amazon EventBridge ketika status pekerjaan berubah. Anda dapat membuat [EventBridge aturan](#) untuk salah satu acara ini.

Sebagian besar pekerjaan hanya akan memancarkan beberapa dari peristiwa ini, dengan yang paling umum: INPUT_INFORMATION, PROGRESSING, dan COMPLETE.

Untuk informasi selengkapnya tentang setiap jenis acara, pilih tautan di kolom Acara.

MediaConvert acara

Peristiwa	Dikirim kapan	Contains
<u>INPUT_INFORMASI</u>	Segera setelah MediaConvert mulai memproses pekerjaan.	Informasi media, seperti tinggi dan lebar bingkai, kecepatan bingkai, dan codec. MediaConvert Informasi dari semua input dalam satu acara.
<u>MENGALAMI KEMAJUAN</u>	Pekerjaan berpindah dari SUBMITTED negara ke negara PROGRESSING bagian.	Detail pekerjaan dasar.
<u>STATUS_UPDATE</u>	Kira-kira satu menit setelah MediaConvert mulai memproses pekerjaan. Dikirim kira-kira setiap menit setelah itu, sampai pekerjaan selesai atau menemukan kesalahan.	Kemajuan Job dinyatakan dalam jumlah frame yang ditranskode sejak awal pekerjaan.
<u>LENGKAP</u>	Pekerjaan selesai dan MediaConvert menulis semua output dengan sukses tanpa kesalahan.	Peringatan dan informasi keluaran tentang pekerjaan yang diselesaikan.
<u>MEMBATALKAN</u>	Sebuah pekerjaan dibatalkan.	Detail pekerjaan dasar.
<u>ERROR</u>	Sebuah pekerjaan memiliki kesalahan. Setidaknya satu output memiliki kesalahan.	Kode kesalahan atau kode dan pesan apa pun. Termasuk informasi pekerjaan sementara lainnya tentang status kesalahan pekerjaan.
<u>NEW_WARNING</u>	Kondisi peringatan muncul.	Kode peringatan atau kode dan pesan peringatan apa pun.

Peristiwa	Dikirim kapan	Contains
ANTRIAN_HOP	Saat pekerjaan melompat antrian.	ARNs Untuk antrian dan prioritas pekerjaan dalam antrian.

Note

MediaConvert tidak memancarkan SUBMITTED peristiwa. Untuk menerima EventBridge acara kapan pun Anda melakukan panggilan API, termasuk panggilan dari MediaConvert konsol, Anda harus membuat AWS CloudTrail jejak. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengakses acara AWS layanan melalui AWS CloudTrail](#) dan [Bekerja dengan CloudTrail jalur](#).

Saat MediaConvert mengirim acara ke EventBridge, bidang berikut hadir di JSON yang dihasilkan.

- **version**—Saat ini adalah 0 (nol) untuk semua peristiwa.
- **id**—Versi 4 UID yang dihasilkan untuk setiap peristiwa.
- **detail-type**—Jenis peristiwa yang sedang dikirim.
- **source**—Mengidentifikasi layanan yang menghasilkan peristiwa.
- **akun** — Akun AWS ID 12 digit yang menjalankan pekerjaan.
- **time**—Waktu peristiwa terjadi.
- **wilayah** — Wilayah AWS Mengidentifikasi pekerjaan.
- **Resource (ARN)** — Array JSON yang berisi Amazon Resource Name (ARN) dari tugas.
- **Detail** — Objek JSON yang berisi informasi tentang tugas.

Bagian berikut berisi rincian pesan acara, tanggapan JSON, dan pola acara untuk setiap EventBridge peristiwa yang MediaConvert dipancarkan.

Topik

- [Acara dengan status INPUT_INFORMATION](#)
- [Acara dengan status PROGRESSING](#)
- [Acara dengan status STATUS_UPDATE](#)

- [Acara dengan status LENGKAP](#)
- [Acara dengan status DIBATALKAN](#)
- [Peristiwa dengan status ERROR](#)
- [Acara dengan status NEW_WARNING](#)
- [Acara dengan status QUEUE_HOP](#)

Acara dengan status INPUT_INFORMATION

MediaConvert mengirimkan acara INPUT_INFORMATION setelah pekerjaan mulai diproses dan setelah MediaConvert membaca informasi tentang masukan Anda. Acara ini terutama berisi informasi media tentang input Anda, seperti tinggi dan lebar bingkai, kecepatan bingkai, dan codec.

MediaConvert mencakup informasi tentang semua masukan Anda dalam satu acara.

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi INPUT_INFORMATION status untuk pekerjaan dengan masukan tunggal.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:07:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671476818694-phptj0"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671476832075,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
    "status": "INPUT_INFORMATION",
    "userMetadata": {},
    "inputDetails": [
      {
        "id": 1,
        "uri": "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4",
        "audio": [
          {
```

```

        "channels": 2,
        "codec": "AAC",
        "language": "UND",
        "sampleRate": 44100,
        "streamId": 2
      }
    ],
    "video": [
      {
        "bitDepth": 8,
        "codec": "H_264",
        "colorFormat": "YUV_420",
        "fourCC": "avc1",
        "frameRate": 24,
        "height": 1080,
        "interlaceMode": "PROGRESSIVE",
        "sar": "1:1",
        "standard": "UNSPECIFIED",
        "streamId": 1,
        "width": 1920
      }
    ]
  }
}

```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. INPUT_INFORMATION

```

{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["INPUT_INFORMATION"]
  }
}

```

Acara dengan status PROGRESSING

MediaConvert mengirimkan acara PROGRESSING ketika pekerjaan berpindah dari SUBMITTED negara bagian ke PROGRESSING negara bagian.

 Note

Setelah pekerjaan berada dalam PROGRESSING status selama 48 jam, layanan menempatkannya dalam ERROR keadaan dan berhenti mengerjakannya. Anda tidak ditagih untuk pekerjaan yang berakhir di ERROR negara bagian.

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi PROGRESSING status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:20:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671477621654,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671477617078-2886ye",
    "status": "PROGRESSING",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. PROGRESSING

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["PROGRESSING"]
  }
}
```

Acara dengan status STATUS_UPDATE

MediaConvert mengirimkan acara selama STATUS_UPDATE sekitar satu menit setelah mulai memproses pekerjaan. Secara default, pembaruan dikirim kira-kira setiap menit setelah itu, hingga layanan selesai transcoding atau menemukan kesalahan.

Anda dapat secara opsional menentukan frekuensi pembaruan yang berbeda dalam pekerjaan Anda, dengan pengaturan interval pembaruan status. Untuk pembaruan yang lebih sering, Anda dapat memilih 10, 12, 15, 20, atau 30 detik. Untuk pembaruan yang lebih sedikit, Anda dapat memilih di mana saja dari 2 hingga 10 menit, dengan penambahan satu menit. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sesuaikan interval pembaruan status](#).

Sebuah STATUS_UPDATE acara berisi informasi tentang fase pekerjaan Anda saat ini. Jika tersedia, ini berisi pekerjaan dan penyelesaian persen fase.

Fase Job adalah sebagai berikut:

- SelamaPROBING, layanan membaca informasi tentang input saat bersiap untuk transkode.
- SelamaTRANSCODING, layanan melakukan demuxes, decode, encode, dan remuxes konten Anda. Dalam beberapa pekerjaan, layanan juga mulai mengunggah output ke bucket Amazon S3 keluaran Anda selama fase ini. Fase berakhir ketika semua transcoding selesai.
- SelamaUPLOADING, layanan mengunggah sisa output yang ditranskode ke bucket Amazon S3 Anda.

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi STATUS_UPDATE status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:21:21Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1671477617078-2886ye"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671477681737,
```

```

    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671477617078-2886ye",
    "status": "STATUS_UPDATE",
    "userMetadata": {},
    "framesDecoded": 353,
    "jobProgress": {
      "phaseProgress": {
        "PROBING": {
          "status": "COMPLETE",
          "percentComplete": 100
        },
        "TRANSCODING": {
          "status": "PROGRESSING",
          "percentComplete": 2
        },
        "UPLOADING": {
          "status": "PENDING",
          "percentComplete": 0
        }
      },
      "jobPercentComplete": 7,
      "currentPhase": "TRANSCODING",
      "retryCount": 0
    }
  }
}

```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. STATUS_UPDATE

```

{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["STATUS_UPDATE"]
  }
}

```

Sesuaikan interval pembaruan status

Secara default, AWS Elemental MediaConvert mengirimkan STATUS_UPDATE acara ke Amazon EventBridge kira-kira sekali per menit. Pembaruan status ini memberikan informasi tentang kemajuan

pekerjaan Anda. Anda dapat menyesuaikan interval pembaruan status dengan menentukan frekuensi pembaruan yang berbeda dalam pekerjaan Anda.

Untuk menentukan frekuensi STATUS_UPDATE

1. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bagian Pengaturan Job, pilih AWS integrasi.
2. Di bagian AWS integrasi di sebelah kanan, untuk Interval pembaruan Status (detik), pilih interval, dalam detik, di antara pembaruan.

Jika Anda menggunakan API atau SDK, Anda dapat menemukan setelan ini di file JSON pekerjaan Anda. Nama pengaturannya adalah [statusUpdateInterval](#).

Acara dengan status LENGKAP

MediaConvert mengirimkan acara COMPLETE ketika semua output ditulis ke Amazon S3 tanpa kesalahan. Ini berisi peringatan dan informasi output untuk pekerjaan yang diselesaikan. Untuk informasi selengkapnya tentang nama dan jalur file keluaran, lihat [Nama dan jalur file keluaran](#).

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi COMPLETE status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2022-12-19T19:07:12Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2::jobs/1671476818694-phptj0"
  ],
  "detail": {
    "timestamp": 1671476832124,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1671476818694-phptj0",
    "status": "COMPLETE",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
```



```

        "code": 000000,
        "count": 1
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],
            "durationInMs": 30041,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1920,
              "heightInPx": 1080,
              "qvbrAvgQuality": 7.38,
              "qvbrMinQuality": 7,
              "qvbrMaxQuality": 8,
              "qvbrMinQualityLocation": 2168,
              "qvbrMaxQualityLocation": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      }
    ],
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ]
  }
}

```

COMPLETEacara berisi informasi tambahan tentang pekerjaan dan output Anda. Tabel berikut mencantumkan dan menjelaskan berbagai properti yang tersedia dalam detail pesan tugas.

Rincian pesan acara LENGKAP

Properti	Jenis data	Detail
paddingInserted	integer	Total durasi frame kosong yang MediaConvert disisipkan di semua output dalam pekerjaan Anda, dalam milidetik. Padding video menyisipkan bingkai kosong untuk membantu menjaga durasi audio dan video tetap selaras. paddingInserted Nilai besar menunjukkan bahwa lebih banyak bingkai kosong dimasukkan. Nilai-nilai ini juga menunjukkan perpanjangan trek audio input Anda mulai terlambat, atau berakhir lebih awal, atau keduanya.
qvbrAvgQuality	float	Kualitas video rata-rata output Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) Anda. Termasuk untuk output QVBR saja.
qvbrMinQuality	float	Kualitas video minimum yang terdeteksi dalam output QVBR Anda. Termasuk untuk output QVBR saja.

Properti	Jenis data	Detail
qvbrMaxQuality	float	Kualitas video maksimum yang terdeteksi dalam output QVBR Anda. Termasuk untuk output QVBR saja.
qvbrMinQualityLocation	integer	Lokasi di output Anda di mana qvbrMinQuality terdeteksi, dalam milidetik. Anda dapat menggunakan qvbrMinQualityLocation saat meninjau kualitas video output dan penggunaan bandwidth Anda. Termasuk untuk output QVBR saja.
qvbrMaxQualityLocation	integer	Lokasi di output Anda di mana qvbrMaxQuality terdeteksi, dalam milidetik. Anda dapat menggunakan qvbrMaxQualityLocation saat meninjau kualitas video output dan penggunaan bandwidth Anda. Termasuk untuk output QVBR saja.

Properti	Jenis data	Detail
warnings	array	Setiap kode peringatan yang terlihat dalam pekerjaan dan berapa kali mereka terjadi.
code	integer	
count	integer	Untuk informasi selengkapnya, lihat Kode peringatan .
blackVideoDetected	integer	Total durasi bingkai video hitam di output Anda yang juga ada di input Anda, dalam milidetik. <code>blackVideoDetected</code> tidak termasuk bingkai hitam yang dimasukkan oleh MediaConvert.
blackVideoSegments	array	Lokasi atau lokasi di output Anda di mana bingkai video hitam terdeteksi.
start	integer	
end	integer	Setiap segmen video hitam dalam output Anda ditampilkan dengan awal dan akhir sendiri. <code>blackVideoSegments</code> tidak termasuk bingkai hitam yang dimasukkan oleh MediaConvert.
averageBitrate	integer	Rata-rata bitrate output video Anda, dihitung dengan membagi durasi dengan total bit.

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. COMPLETE

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["COMPLETE"]
  }
}
```

Nama dan jalur file keluaran

COMPLETE Pemberitahuan EventBridge pekerjaan mencakup detail tentang output Anda di JSON. Informasi ini mencakup nama file dan jalur untuk output pekerjaan—termasuk manifes dan aset media.

File yang AWS Elemental MediaConvert dibuat tergantung pada grup keluaran yang Anda atur dalam pekerjaan. Misalnya, paket DASH ISO berisi manifes mpd dan file fragmen media.mp4.

Anda dapat menemukan nama file output dan informasi jalur di properti berikut:

`playlistFilePaths`

Daftar path file Amazon S3 ke daftar putar multivarian.

`outputFilePaths`

Jalur file ke media atau manifes, tergantung pada jenis grup keluaran.

`type`

Jenis grup output, yang menentukan file apa yang tercantum dalam `playlistFilePaths` dan `outputFilePaths`.

Tabel berikut merangkum nilai-nilai untuk properti ini, tergantung pada jenis grup output.

Tipe	<code>playlistFilePaths</code>	<code>outputFilePaths</code>
FILE_GROUP (output standar)	tidak dikembalikan	Nama file dan jalur file media.

Tipe	playlistFilePaths	outputFilePaths
		Contoh: s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4
FILE_GROUP (dengan output tangkapan bingkai tambahan)	tidak dikembalikan	Nama file dan jalur gambar akhir yang diambil. Contoh: s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg
HLS_GROUP	Nama file dan jalur daftar putar multivarian. Contoh: s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8	Nama file dan jalur manifes untuk output individu. Contoh: - s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8 - s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8
DASH_ISO_GROUP	Nama file dan jalur manifes. Contoh: s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd	tidak dikembalikan

Tipe	playlistFilePaths	outputFilePaths
CMAF_GROUP	Nama file dan jalur untuk masing-masing manifes tingkat atas. Contoh: • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd • s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8	tidak dikembalikan
MS_SMOOTH_GROUP	Nama file dan jalur manifes sisi server. Contoh: s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism	Nama file dan jalur manifes video untuk masing-masing output individu. Contoh: • s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_vaa.ismv • s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/2_vaa.ismv

Untuk contoh tanggapan di JSON untuk setiap tipe grup keluaran, lihat topik berikut:

Topik

- [Grup berkas](#)
- [Grup file dengan output frame capture](#)
- [Grup Apple HLS](#)
- [Grup ISO DASH](#)
- [Grup CMAF](#)
- [Grup Microsoft Smooth Streaming](#)

Grup berkas

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara Amazon untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Contoh ini mencakup informasi jalur file output untuk grup file.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      "start": 0,
      "end": 10
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
            ],
            "durationInMs": 180041,
            "videoDetails": {
              "averageBitrate": 200000,
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "qvbrAvgQuality": 7.38,
              "qvbrMinQuality": 7,
              "qvbrMaxQuality": 8,
              "qvbrMinQualityLocation": 2168,
              "qvbrMaxQualityLocation": 25025
            },
          },
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      }
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
```



```
        "code": 000000,  
        "count": 1  
      },  
    ],  
  },  
  "version": "0",  
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",  
  "source": "aws.mediaconvert",  
  "account": "111122223333",  
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",  
  "region": "us-west-2",  
  "resources": [  
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"  
  ]  
}
```

Note

Statistik QVBR hanya tersedia jika output video Anda menggunakan kontrol laju Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR).

Grup file dengan output frame capture

Panduan ini menyediakan EventBridge contoh acara Amazon untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini juga menunjukkan informasi jalur file output untuk grup file dengan output tangkapan bingkai.

Output pengambilan bingkai adalah output yang Anda atur untuk membuat gambar diam video. Anda mengaturnya mirip dengan grup keluaran grup File biasa. Namun, Anda menghapus komponen audio, memilih Tidak ada wadah untuk wadah, dan kemudian pilih Frame capture to JPEG untuk codec video.

Note

Anda dapat membuat output tangkapan bingkai hanya dalam pekerjaan yang juga memiliki output audio dan video biasa. MediaConvert tidak mendukung pekerjaan yang hanya terdiri dari output tangkapan bingkai.

Saat Anda membuat output tangkapan bingkai, COMPLETE status menyertakan outputFilePaths properti. Ini memberi tahu Anda nama file dan jalur gambar akhir yang diambil.

Tip

Karena layanan ini menyertakan penomoran otomatis dalam nama file pengambilan bingkai, Anda dapat menyimpulkan semua nama gambar dari yang terakhir. Misalnya, jika outputFilePaths nilainya s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg, Anda dapat menyimpulkan bahwa ada 35 gambar lain di lokasi yang sama, bernama file.0000001file.0000002, dan sebagainya.

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini termasuk informasi jalur file output untuk grup file dengan output frame capture.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/frameoutput/file.0000036.jpg"
            ],
            "durationInMs": 185000,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720
            }
          }
        ],
        "type": "FILE_GROUP"
      }
    ]
  },
}
```

```

    {
      "outputDetails": [
        {
          "outputFilePaths": [
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/file/file.mp4"
          ],
          "durationInMs": 180041,
          "blackVideoDurationInMs": 0,
          "videoDetails": {
            "widthInPx": 1280,
            "heightInPx": 720,
            "averageQVBRScore": 7.38,
            "minimumQVBRScore": 7,
            "maximumQVBRScore": 8,
            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
          }
        }
      ],
      "type": "FILE_GROUP"
    }
  ],
  "timestamp": 1536964380391,
  "accountId": "111122223333",
  "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
  "jobId": "1536964333549-opn151",
  "userMetadata": {},
  "warnings": [
    {
      "code": 000000,
      "count": 1
    }
  ]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
  "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"
]

```

}

Note

Statistik Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) hanya tersedia ketika output video Anda menggunakan kontrol laju QVBR.

Grup Apple HLS

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara Amazon untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini termasuk informasi jalur file output untuk grup Apple HLS.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "outputFilePaths": [
              "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv2.m3u8"
            ],
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 426,
              "heightInPx": 240,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "outputFilePaths": [
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/mainv1.m3u8"
      ],
      "durationInMs": 180041,
      "blackVideoDurationInMs": 0,
      "videoDetails": {
        "widthInPx": 1280,
        "heightInPx": 720,
        "averageQVBRScore": 7.38,
        "minimumQVBRScore": 7,
        "maximumQVBRScore": 8,
        "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
        "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
      }
    }
  ],
  "type": "HLS_GROUP",
  "playlistFilePaths": [
    "s3://amzn-s3-demo-bucket/hls/main.m3u8"
  ]
}
],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
  {
    "code": 000000,
    "count": 1
  }
]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [

```

```
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"  
  ]  
}
```

Note

Statistik Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) hanya tersedia ketika output video Anda menggunakan kontrol laju QVBR.

Grup ISO DASH

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara Amazon untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini termasuk informasi jalur file output untuk grup ISO DASH.

```
{  
  "detail": {  
    "status": "COMPLETE",  
    "paddingInserted": 0,  
    "blackVideoDetected": 10,  
    "blackSegments": [  
      {  
        "start": 0,  
        "end": 10  
      }  
    ],  
    "outputGroupDetails": [  
      {  
        "outputDetails": [  
          {  
            "durationInMs": 180041,  
            "blackVideoDurationInMs": 0,  
            "videoDetails": {  
              "widthInPx": 1280,  
              "heightInPx": 720,  
              "averageQVBRScore": 7.38,  
              "minimumQVBRScore": 7,  
              "maximumQVBRScore": 8,  
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,  
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025  
            }  
          }  
        ]  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

        ],
        "type": "DASH_ISO_GROUP",
        "playlistFilePaths": [
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/dash/1.mpd"
        ]
    },
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
        {
            "code": 000000,
            "count": 1
        }
    ]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
]
}

```

Note

Statistik Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) hanya tersedia ketika output video Anda menggunakan kontrol laju QVBR.

Grup CMAF

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini termasuk informasi jalur file output untuk grup CMAF.

```
{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [
          {
            "durationInMs": 180041,
            "blackVideoDurationInMs": 0,
            "videoDetails": {
              "widthInPx": 1280,
              "heightInPx": 720,
              "averageQVBRScore": 7.38,
              "minimumQVBRScore": 7,
              "maximumQVBRScore": 8,
              "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
              "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
            }
          }
        ],
        "type": "CMAF_GROUP",
        "playlistFilePaths": [
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.mpd",
          "s3://amzn-s3-demo-bucket/cmaf/1.m3u8"
        ]
      }
    ],
    "timestamp": 1536964380391,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1536964333549-opn151",
    "userMetadata": {},
    "warnings": [
      {
        "code": 000000,
```



```

        "count": 1
      }
    ]
  },
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-09-14T21:54:31Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxngbl"
  ]
}

```

Note

Statistik Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) hanya tersedia ketika output video Anda menggunakan kontrol laju QVBR.

Grup Microsoft Smooth Streaming

Berikut ini adalah EventBridge contoh acara untuk pekerjaan dengan COMPLETE status. Ini termasuk informasi jalur file output untuk grup Microsoft Smooth Streaming.

```

{
  "detail": {
    "status": "COMPLETE",
    "paddingInserted": 0,
    "blackVideoDetected": 10,
    "blackSegments": [
      {
        "start": 0,
        "end": 10
      }
    ],
    "outputGroupDetails": [
      {
        "outputDetails": [

```

```

        "outputFilePaths": [
            "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1_va.ismv"
        ],
        "durationInMs": 180041,
        "blackVideoDurationInMs": 0,
        "videoDetails": {
            "widthInPx": 1280,
            "heightInPx": 534,
            "averageQVBRScore": 7.38,
            "minimumQVBRScore": 7,
            "maximumQVBRScore": 8,
            "minimumQVBRScoreLocationInMs": 2168,
            "maximumQVBRScoreLocationInMs": 25025
        }
    },
    "type": "MS_SMOOTH_GROUP",
    "playlistFilePaths": [
        "s3://amzn-s3-demo-bucket/smooth/1.ism"
    ]
}

],
"timestamp": 1536964380391,
"accountId": "111122223333",
"queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
"jobId": "1536964333549-opn151",
"userMetadata": {},
"warnings": [
    {
        "code": 000000,
        "count": 1
    }
]
},
"version": "0",
"id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"detail-type": "MediaConvert Job State Change",
"source": "aws.mediaconvert",
"account": "111122223333",
"time": "2018-09-14T21:54:31Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
    "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1536961999428-kxnngbl"
]

```

}

 Note

Statistik Quality-Defined Variable Bitrate (QVBR) hanya tersedia ketika output video Anda menggunakan kontrol laju QVBR.

Acara dengan status DIBATALKAN

MediaConvert mengirimkan acara CANCELED ketika pekerjaan dibatalkan. Ini berisi rincian pekerjaan dasar termasuk `timestamp`, `accountID`, `queue`, `jobId`, dan `userMetadata`.

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi CANCELED status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "CANCELED",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. CANCELED

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
```

```
"detail": {
  "status": ["CANCELED"]
}
```

Peristiwa dengan status ERROR

MediaConvert mengirimkan acara ERROR ketika setidaknya satu output memiliki kesalahan. Ini berisi kode kesalahan atau kode, pesan, dan peringatan atau informasi pekerjaan singkat lainnya tentang status kesalahan pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya tentang kode kesalahan, lihat [Kode error](#).

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi ERROR status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "ERROR",
    "errorCode": 1040,
    "errorMessage": "Example error message",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. ERROR

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
```

```
    "status": ["ERROR"]
  }
}
```

Acara dengan status NEW_WARNING

MediaConvert mengirimkan acara NEW_WARNING ketika kondisi peringatan muncul. Kondisi peringatan tidak menghentikan pekerjaan berjalan. Ini berisi antrian pengiriman ARN, ID pekerjaan, dan pesan peringatan. Pesan peringatan memberi tahu Anda tentang kondisi yang tidak menghentikan pekerjaan tetapi mungkin menunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak berjalan seperti yang Anda rencanakan.

Misalnya, pekerjaan yang Anda atur untuk melompat antrian mencapai waktu tunggu yang Anda tentukan, tetapi tidak dapat melompat.

NEW_WARNING hanya berisi pesan peringatan terbaru. Itu tidak melaporkan peringatan sebelumnya, bahkan jika kondisi peringatan tersebut masih berlaku.

Untuk informasi selengkapnya tentang pesan peringatan, lihat [Kode peringatan](#).

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi NEW_WARNING status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
    "status": "NEW_WARNING",
    "warningCode": "000000",
    "warningMessage": "Example warning message",
    "userMetadata": {}
  }
}
```

```
}
```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. `NEW_WARNING`

```
{
  "source": ["aws.mediaconvert"],
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],
  "detail": {
    "status": ["NEW_WARNING"]
  }
}
```

Acara dengan status `QUEUE_HOP`

MediaConvert mengirimkan `QUEUE_HOP` acara ketika pekerjaan melompat antrian. Ini berisi ARNs untuk antrian dan prioritas pekerjaan dalam antrian.

Keduanya `priority` dan `previousPriority` akan sama kecuali konfigurasi antrian melompat menentukan prioritas baru untuk diberikan pada pekerjaan saat melompat antrian.

JSON berikut adalah contoh peristiwa yang berisi `QUEUE_HOP` status untuk pekerjaan.

```
{
  "version": "0",
  "id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "detail-type": "MediaConvert Job State Change",
  "source": "aws.mediaconvert",
  "account": "111122223333",
  "time": "2018-01-07T23:35:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": ["arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1515368087458-qnoxttd"],
  "detail": {
    "timestamp": 1515368120764,
    "accountId": "111122223333",
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "previousQueue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Alternate",
    "priority": 0,
    "previousPriority": 0,
    "jobId": "1515368087458-qnoxttd",
  }
}
```

```
    "status": "QUEUE_HOP",  
    "userMetadata": {}  
  }  
}
```

Anda dapat menggunakan contoh JSON berikut untuk membuat pola EventBridge acara untuk pekerjaan dengan status. QUEUE_HOP

```
{  
  "source": ["aws.mediaconvert"],  
  "detail-type": ["MediaConvert Job State Change"],  
  "detail": {  
    "status": ["QUEUE_HOP"]  
  }  
}
```

Menggunakan CloudWatch dengan MediaConvert

Anda dapat menggunakan Amazon CloudWatch untuk mengumpulkan metrik tentang AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda. Berikut adalah beberapa contoh dari apa yang dapat Anda lakukan dengan CloudWatch:

Dapatkan detail tentang permintaan, antrian, pekerjaan, dan output Anda

Metrik dikelompokkan menurut dimensi, termasuk metrik Operasi, metrik Antrian, dan metrik Job.

- Metrik operasi mencakup kesalahan apa pun yang terjadi saat Anda berinteraksi MediaConvert.
- Metrik antrian mencakup detail tentang semua pekerjaan Anda dalam antrian tertentu, seperti jumlah total pekerjaan, atau total durasi output Anda.
- Metrik Job mencakup detail tentang output yang dapat Anda gunakan untuk mengidentifikasi tren, statistik, atau potensi masalah dengan alur kerja video Anda.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Daftar MediaConvert CloudWatch metrik](#).

Buat CloudWatch dasbor dan alarm

Anda dapat membuat CloudWatch dasbor untuk melacak hal-hal untuk antrian pekerjaan. Misalnya, Anda dapat melacak pekerjaan transcoding yang telah selesai atau yang memiliki kesalahan. Anda juga dapat menggunakan metrik seperti StandbyTime untuk membuat alarm

untuk mendeteksi jika ada backlog besar untuk antrian pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat dasbor dan alarm untuk menggunakan AWS Elemental MediaConvert Amazon CloudWatch](#).

Topik

- [Daftar MediaConvert CloudWatch metrik](#)

Daftar MediaConvert CloudWatch metrik

AWS Elemental MediaConvert mengirimkan metrik berikut ke CloudWatch di akhir setiap pekerjaan.

Nama metrik	Unit	Deskripsi
Errors	Hitungan	Melacak kesalahan yang ditemui saat melakukan panggilan API tertentu. Operasi meliputi: CreateJob, GetJob, ListJobs, ListPresets, ListQueues, ListTagsForResource, dan Subscribe.
AudioOutputDuration	Milidetik	Jumlah milidetik output audio saja untuk antrian.
SDOutputDuration	Milidetik	Jumlah milidetik output definisi standar (SD) untuk antrian. Untuk definisi setiap kategori resolusi video, lihat halaman AWS Elemental MediaConvert harga .
HDOutputDuration	Milidetik	Jumlah milidetik output definisi tinggi (HD) untuk antrian. Untuk definisi setiap kategori resolusi video, lihat halaman AWS Elemental MediaConvert harga .

Nama metrik	Unit	Deskripsi
UHDOutputDuration	Milidetik	Jumlah milidetik output ultra-high-definition (UHD) untuk antrian. Untuk definisi setiap kategori resolusi video, lihat halaman AWS Elemental MediaConvert harga.
8KOutputDuration	Milidetik	Jumlah milidetik output 8K untuk antrian. Untuk definisi setiap kategori resolusi video, lihat halaman AWS Elemental MediaConvert harga.
JobsCompletedCount	Hitungan	Jumlah pekerjaan diselesaikan dalam antrian.
JobsCanceled	Hitungan	Jumlah pekerjaan dibatalkan dalam antrian.
JobsErroredCount	Hitungan	Jumlah pekerjaan yang gagal karena input yang tidak valid, seperti permintaan untuk mentranskode file yang tidak ada di bucket input yang ditentukan.
StandbyTime	Milidetik	Jumlah waktu pekerjaan dalam antrian sebelum MediaConvert mulai memproses nya, dalam milidetik.
TranscodingTime	Milidetik	Jumlah milidetik MediaConvert untuk menyelesaikan transcoding.

Nama metrik	Unit	Deskripsi
BlackVideoDetected	Milidetik	Total durasi frame video hitam di output Anda yang juga ada dalam input Anda dalam milidetik. BlackVideoDetected tidak termasuk bingkai hitam yang dimasukkan oleh MediaConvert.
BlackVideoDetectedRatio	Rasio	Rasio frame video hitam dengan total durasi output Anda. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan output dengan lebih banyak bingkai hitam.
LongestBlackSegmentDetected	Milidetik	Lokasi dalam output Anda dengan segmen kontinu terpanjang dari bingkai video hitam, dalam milidetik.
VideoPaddingInserted	Milidetik	Total durasi frame kosong yang MediaConvert disisipkan di semua output dalam pekerjaan Anda, dalam milidetik. Padding video menyisipkan bingkai kosong untuk membantu menjaga durasi audio dan video tetap selaras. VideoPaddingInserted Nilai besar menunjukkan bahwa lebih banyak bingkai kosong dimasukkan. Mereka juga menunjukkan sejauh mana trek audio input Anda mulai terlambat, berakhir lebih awal, atau keduanya.

Nama metrik	Unit	Deskripsi
VideoPaddingInsertedRatio	Rasio	Rasio frame kosong yang MediaConvert dimasukkan ke durasi keseluruhan output Anda. Rasio yang lebih tinggi mungkin menandakan masalah sinkronisasi video audio di input Anda.
AvgBitrateTop	Bit per detik	Rata-rata bitrate output bitrate tertinggi dalam kelompok output.
AvgBitrateBottom	Bit per detik	Rata-rata bitrate output bitrate terendah dalam kelompok output.
QVBAvgQualityHighBitrate	Skor	Rata-rata skor kualitas QVBR dari output bitrate tertinggi dalam kelompok output.
QVBAvgQualityLowBitrate	Skor	Rata-rata skor kualitas QVBR dari output bitrate terendah dalam kelompok output.
QVBRMinQualityHighBitrate	Skor	Skor kualitas QVBR minimum dari output bitrate tertinggi dalam grup output.
QVBRMinQualityLowBitrate	Skor	Skor kualitas QVBR minimum dari output bitrate terendah dalam grup output.

Pencatatan panggilan AWS Elemental MediaConvert API menggunakan AWS CloudTrail

AWS Elemental MediaConvert terintegrasi dengan AWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan operasi yang diambil oleh pengguna, peran, atau AWS layanan. CloudTrail menangkap semua operasi (panggilan API) yang Anda lakukan, termasuk yang dari MediaConvert Konsol, sebagai peristiwa. Acara berisi informasi tentang permintaan MediaConvert, termasuk alamat IP, siapa yang membuat permintaan, kapan dibuat, MediaConvert operasi, dan detail tambahan. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail acara, lihat [Apa itu CloudTrail acara?](#)

Beberapa contoh yang CloudTrail dapat membantu Anda menemukan meliputi: saat Anda mengajukan permintaan pekerjaan buat, siapa yang menghapus antrian, atau tag apa yang ditambahkan ke sumber daya.

Untuk daftar lengkap semua MediaConvert operasi yang dapat Anda lakukan, lihat [Referensi MediaConvert API](#).

Untuk mempelajari selengkapnya CloudTrail, lihat [Panduan AWS CloudTrail Pengguna](#).

Topik

- [Menemukan informasi tentang MediaConvert di CloudTrail](#)
- [Memahami peristiwa CloudTrail manajemen untuk MediaConvert](#)

Menemukan informasi tentang MediaConvert di CloudTrail

Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh acara dari 90 hari terakhir dalam [Riwayat acara](#) di CloudTrail konsol. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bekerja dengan riwayat CloudTrail Acara](#).

Untuk catatan CloudTrail peristiwa yang sedang berlangsung di luar 90 hari terakhir, Anda harus membuat penyimpanan data acara CloudTrail jejak atau CloudTrail Danau.

CloudTrail jalan setapak

Dengan CloudTrail jejak, CloudTrail mengirimkan file log untuk acara ke bucket Amazon S3. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi AWS layanan lain untuk [menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa](#) yang dikumpulkan. Saat Anda membuat jejak, CloudTrail [juga memancarkan setiap acara ke Amazon EventBridge](#). Untuk informasi selengkapnya tentang CloudTrail jalan setapak, lihat [Bekerja dengan jalan CloudTrail setapak](#).

CloudTrail Menyimpan data acara danau

Dengan penyimpanan data acara CloudTrail Lake, CloudTrail menyediakan penyimpanan data acara yang dapat dicari. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Bekerja dengan CloudTrail Danau](#).

Memahami peristiwa CloudTrail manajemen untuk MediaConvert

[Acara manajemen](#) memberikan informasi tentang operasi manajemen yang dilakukan pada sumber daya di Akun AWS. Ini juga dikenal sebagai operasi pesawat kontrol, atau MediaConvert operasi. Secara default, CloudTrail mencatat semua peristiwa manajemen.

CloudTrail event manajemen mewakili satu permintaan dari sumber manapun. Mereka termasuk informasi tentang dari mana permintaan berasal, siapa yang membuat permintaan, kapan permintaan dibuat, MediaConvert operasi, dan detail penting lainnya.

Untuk detail tentang isi acara ini, lihat [konten CloudTrail rekaman](#).

Asal

Acara termasuk alamat IP sumber di `bawahsourceIPAddress`, AWS Wilayah di `bawahawsRegion`, dan agen pengguna (browser atau info klien) di `bawah userAgent` untuk membantu Anda menemukan di mana permintaan berasal.

Identitas

Acara termasuk informasi identitas, di `bawahuserIdentity`, untuk membantu Anda menemukan siapa yang membuat permintaan. Anda dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan berikut ini:

- Baik permintaan tersebut dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna.
- Apakah permintaan dibuat atas nama pengguna IAM Identity Center.
- Apakah permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk satu peran atau pengguna gabungan.
- Apakah permintaan tersebut dibuat oleh Layanan AWS lain.

Untuk informasi selengkapnya, termasuk daftar bidang yang relevan, lihat elemen [CloudTrail UserIdentity](#).

Waktu

Acara termasuk cap waktu, di `bawaheventTime`.

MediaConvert operasi

Acara termasuk MediaConvert operasi di `bawaheventName`. Misalnya, `CreateJob` saat Anda mengirimkan pekerjaan baru, atau `CreateQueue` saat Anda meminta Antrian baru.

Detail penting lainnya

Beberapa acara menyertakan detail spesifik tentang MediaConvert permintaan Anda di `bawahrequestParameters`, serta MediaConvert tanggapan di `bawahresponseElements`.

Misalnya, jika Anda mengirimkan `CreateJob` permintaan, `requestParameters` bidang tersebut akan menyertakan JSON untuk pengaturan pekerjaan yang Anda kirimkan. Jika berhasil, acara ini

juga mencakup pengaturan pekerjaan yang lengkap dan divalidasi JSON, serta ID pekerjaan, di bawah. `responseElements`

Untuk contoh lain, jika Anda mengirimkan `CreateQueue` permintaan, `requestParameters` bidang akan menyertakan pengaturan antrian yang Anda kirimkan. Jika berhasil, acara tersebut juga akan menyertakan antrian `responseElements` ARN di bawah.

Note

MediaConvert hanya mendukung perekaman peristiwa manajemen di CloudTrail, itu tidak mendukung peristiwa data. Untuk detail tentang jenis acara ini, dan perbedaannya, lihat [CloudTrailkonsep](#).

Contoh peristiwa

Contoh berikut menunjukkan CloudTrail acara untuk `CreateJob`, `CreateQueueDeleteQueue`, dan `TagResource` operasi. CloudTrail juga mencatat semua [MediaConvert operasi](#) lainnya, meskipun tidak ditampilkan di sini.

Contoh acara: `CreateJob`

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:example-admin",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin/example-admin",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-04-04T17:30:19Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
},
"eventTime": "2024-04-04T17:45:26Z",
"eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
"eventName": "CreateJob",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "203.0.113.100",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "settings": {...},
  "accelerationSettings": {
    "mode": "DISABLED"
  },
  "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
MediaConvert_Default_Role",
  "clientRequestToken": "1712252705233-zyxwvut",
  "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
  "billingTagsSource": "JOB",
  "priority": 0,
  "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default"
},
"responseElements": {
  "job": {
    "arn": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:jobs/1712252725875-
defhgi",
    "id": "1712252725875-defhgi",
    "createdAt": 1712252726,
    "queue": "arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default",
    "role": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/
MediaConvert_Default_Role",
    "settings": {...},
    "status": "SUBMITTED",
    "timing": {
      "submitTime": 1712252726
    },
    "billingTagsSource": "JOB",
    "accelerationSettings": {
      "mode": "DISABLED"
    },
    "statusUpdateInterval": "SECONDS_60",
    "priority": 0,
    "accelerationStatus": "NOT_APPLICABLE",

```

```

        "messages": {
            "info": [],
            "warning": []
        },
        "clientRequestToken": "1712252705233-abcDEF"
    }
},
"requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

```

Contoh acara: CreateQueue

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "testUser",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated": "false",
                "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
            }
        },
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
    },
    "eventTime": "2018-07-10T16:49:13Z",
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateQueue",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
    "requestParameters": {

```



```

    "name": "QueueName",
    "description": "Example queue description.",
    "tags": {}
  },
  "responseElements": {
    "queue": {
      "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/QueueName",
      "createdAt": 1531241353,
      "lastUpdated": 1531241353,
      "type": "CUSTOM",
      "status": "ACTIVE",
      "description": "",
      "name": "QueueName",
      "submittedJobsCount": 0,
      "progressingJobsCount": 0
    }
  },
  "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
  "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Contoh acara: DeleteQueue

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "testuser",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-07-10T14:01:57Z"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},

```

```

    "eventTime": "2018-07-10T15:36:29Z",
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteQueue",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "name": "QueueName"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

```

Contoh acara: TagResource

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/testuser",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "testuser"
    },
    "eventTime": "2018-07-10T18:44:27Z",
    "eventSource": "mediaconvert.amazonaws.com",
    "eventName": "TagResource",
    "awsRegion": "eu-west-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.100",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "arn": "arn:aws:mediaconvert:eu-west-1:111122223333:queues/ExampleQueue",
        "Tags": {
            "CostCenter": "Example-Tag"
        }
    },
}

```

```
"responseElements": null,  
"requestID": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
"eventID": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",  
"readOnly": false,  
"eventType": "AwsApiCall",  
"recipientAccountId": "111122223333"  
}
```

Sumber daya penandaan AWS Elemental MediaConvert

Tag adalah label yang Anda tetapkan atau yang ditetapkan ke AWS sumber daya. AWS Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai. Untuk tanda yang Anda tetapkan, Anda menentukan kunci dan nilai. Misalnya, Anda mungkin mendefinisikan kunci sebagai “tahap” dan nilainya sebagai “tes.” Tag membantu Anda mengidentifikasi dan mengatur AWS sumber daya Anda. Tag yang Anda tetapkan untuk AWS Elemental MediaConvert pekerjaan, templat pekerjaan, antrian, dan preset terintegrasi dengan tag di seluruh layanan. AWS

Kasus penggunaan populer untuk tag ini adalah sebagai berikut:

- Anda dapat mengaktifkan tag ini di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor, dan kemudian menyiapkan laporan alokasi biaya bulanan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyiapkan sumber daya untuk alokasi biaya melalui penandaan](#).
- Anda dapat mengizinkan atau menolak akses tingkat sumber daya ke sumber daya Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengontrol akses ke AWS sumber daya menggunakan tag sumber daya](#) di Panduan Pengguna IAM.

Topik

- [Menyiapkan AWS Elemental MediaConvert sumber daya untuk alokasi biaya melalui penandaan](#)
- [Menambahkan tag saat Anda membuat sumber AWS Elemental MediaConvert daya](#)
- [Menambahkan tag ke sumber AWS Elemental MediaConvert daya yang ada](#)
- [Melihat tag pada sumber AWS Elemental MediaConvert daya](#)
- [Mengedit tag pada sumber AWS Elemental MediaConvert daya](#)
- [Menghapus tag dari sumber AWS Elemental MediaConvert daya](#)
- [Pembatasan untuk tag pada AWS Elemental MediaConvert sumber daya](#)
- [Menggunakan tag metadata dengan pekerjaan AWS Elemental MediaConvert](#)

Menyiapkan AWS Elemental MediaConvert sumber daya untuk alokasi biaya melalui penandaan

Untuk semua output yang Anda hasilkan menggunakan antrian sesuai permintaan, Anda dapat menggunakan AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor untuk menyiapkan laporan alokasi

biaya bulanan. Laporan ini menunjukkan AWS biaya yang dikenakan biaya untuk transcoding, diurutkan berdasarkan sumber daya. Anda dapat mengatur pekerjaan Anda sehingga output pekerjaan Anda diurutkan berdasarkan tag pada pekerjaan atau pada sumber daya yang Anda gunakan untuk membuat pekerjaan. Artinya, Anda dapat mengurutkan tagihan Anda berdasarkan tag yang Anda masukkan pada pekerjaan, pada antrian tempat Anda mengirimkan pekerjaan, pada templat pekerjaan tempat Anda membuat pekerjaan, atau pada preset keluaran yang Anda gunakan untuk mengatur output individual dari pekerjaan tersebut.

Untuk mengatur alokasi biaya melalui penandaan untuk biaya Anda AWS Elemental MediaConvert

1. Tandai sumber daya yang ingin Anda urutkan tagihan Anda. Untuk petunjuk, lihat topik lain di Bab ini.
2. Buat pekerjaan transcoding Anda, tentukan bagaimana Anda ingin biaya Anda dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, di bawah pengaturan Job, pilih AWS integrasi.
 - b. Di bagian Pengaturan Job di sebelah kanan, di bawah AWS integrasi, untuk sumber tag Penagihan, pilih tag mana yang ingin Anda gunakan untuk mengurutkan output pekerjaan. Anda dapat memilih untuk mengurutkan berdasarkan tag pada sumber daya yang Anda gunakan untuk membuat template pekerjaan—pekerjaan, preset keluaran, atau antrian. Atau Anda dapat memilih Job untuk mengurutkan berdasarkan tag pada pekerjaan itu sendiri.

 Note

Pekerjaan, dan tag pada mereka, bertahan hanya selama 90 hari. Jika alur kerja Anda mereferensikan tag dalam jangka waktu yang lebih lama, gunakan tag pada antrian, templat pekerjaan, atau preset keluaran, bukan tag pada pekerjaan.

3. Aktifkan tag ini di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan tag alokasi biaya yang ditentukan pengguna](#) di Panduan Pengguna Billing and Cost Management.
4. Siapkan laporan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Laporan alokasi biaya bulanan](#) di Panduan Pengguna Billing and Cost Management.

Menambahkan tag saat Anda membuat sumber AWS Elemental MediaConvert daya

Prosedur berikut menunjukkan cara menambahkan tag ke MediaConvert antrian, templat pekerjaan, dan preset keluaran saat Anda membuatnya.

Topik

Menambahkan tag saat membuat sumber daya (konsol)

Anda dapat menambahkan tag saat membuat antrian, templat pekerjaan, atau preset keluaran.

Untuk menambahkan tag saat Anda membuat antrian, templat pekerjaan, atau preset keluaran (konsol)

1. Ikuti langkah-langkah di salah satu prosedur berikut untuk mulai membuat sumber daya, tetapi jangan menyimpan sumber daya:
 - [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#)
 - [Membuat antrian](#)
 - [Membuat template](#)
 - [Membuat preset](#)
 - [Membuat preset, berdasarkan preset sistem](#)
2. Temukan bagian Tag di lokasi yang relevan:
 - Untuk pekerjaan — pada halaman Buat pekerjaan, setelah Anda memilih Pengaturan dari bagian Job di sebelah kiri
 - Untuk antrian — di bagian bawah halaman Buat antrian
 - Untuk preset keluaran - di bagian bawah halaman Create preset
 - Untuk template pekerjaan - di bagian bawah halaman Buat template pekerjaan, setelah Anda memilih Pengaturan dari bagian Job di sebelah kiri
3. Di bagian Tag, pilih Tambah.
4. Untuk kunci Tag, masukkan nama untuk tag. Untuk nilai Tag, masukkan nilai untuk tag.
5. Pilih Buat untuk menyimpan sumber daya baru dengan tag-nya.

Menambahkan tag saat membuat sumber daya (API dan AWS CLI)

Saat Anda membuat pekerjaan, template pekerjaan, preset keluaran, atau antrian menggunakan AWS Elemental MediaConvert API atau AWS CLI, kirimkan spesifikasi JSON Anda untuk sumber daya seperti biasa. Sertakan tag seperti yang ditunjukkan pada contoh JSON berikut, ditags:

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
  "tags":{
    "Company": "Banana",
    "Stage": "Production"
  },
  "settings":{
```

Menambahkan tag ke sumber AWS Elemental MediaConvert daya yang ada

Prosedur berikut menunjukkan cara menambahkan tag ke templat pekerjaan yang ada, preset keluaran, atau antrian menggunakan konsol. AWS Elemental MediaConvert Anda tidak dapat menggunakan konsol untuk menambahkan tag ke pekerjaan yang ada.

Untuk informasi tentang menambahkan tag menggunakan API, lihat POST metode di bagian titik akhir [Tag](#) pada Referensi MediaConvert API.

Note

Tag pada MediaConvert sumber daya Anda tidak muncul dalam respons JSON terhadap GET permintaan pada sumber daya. Sebagai gantinya, kirim GET permintaan ke Tags titik akhir. Jika Anda mengirim permintaan langsung ke API, daripada menggunakan SDK, Anda harus menyandikan URL ARN sumber daya.

Untuk menambahkan tag ke templat pekerjaan, preset keluaran, dan antrian (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih ikon tiga batang di sebelah kiri untuk mengakses panel navigasi kiri.

3. Pilih Output preset, Job template, atau Antrian.
4. Pilih nama sumber daya tertentu yang ingin Anda tambahkan tag.
5. Pilih tombol Perbarui, Edit antrian, atau Perbarui prasetel di kanan atas.
6. Di bagian Tag di bagian bawah halaman, pilih Tambah.
7. Untuk kunci Tag, masukkan nama untuk tag. Untuk nilai Tag, masukkan nilai untuk tag.
8. Pilih Simpan.

Melihat tag pada sumber AWS Elemental MediaConvert daya

Prosedur berikut menunjukkan cara melihat tag pada antrian yang ada, templat pekerjaan, dan preset keluaran menggunakan konsol. AWS Elemental MediaConvert

Untuk melakukannya menggunakan API, lihat GET metode di bagian titik akhir [Tag arn](#) pada Referensi MediaConvert API. Jika Anda mengirim permintaan langsung ke API, daripada menggunakan SDK, Anda harus menyandikan URL ARN sumber daya.

Untuk melihat tag untuk antrian, templat pekerjaan, dan preset keluaran (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih ikon tiga batang di sebelah kiri untuk mengakses panel navigasi kiri.
3. Pilih Job template, Output preset, atau Antrian.
4. Pilih nama sumber daya tertentu yang memiliki tag yang ingin Anda lihat.
5. Lihat tag untuk sumber daya di bagian Tag di bagian bawah halaman.

Mengedit tag pada sumber AWS Elemental MediaConvert daya

Prosedur berikut menunjukkan cara mengedit tag pada templat pekerjaan yang ada, preset keluaran, dan antrian menggunakan konsol. AWS Elemental MediaConvert Anda tidak dapat mengedit tag pada pekerjaan yang ada.

Untuk melakukannya menggunakan API, lihat POST metode di bagian titik akhir [Tag](#) pada Referensi MediaConvert API.

Untuk mengedit tag untuk templat pekerjaan, preset keluaran, dan antrian (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.

2. Pilih ikon tiga batang di sebelah kiri untuk mengakses panel navigasi kiri.
3. Pilih Job template, Output preset, atau Antrian.
4. Pilih nama sumber daya tertentu yang memiliki tag yang ingin Anda ubah.
5. Pilih tombol Perbarui, Edit antrian, atau Perbarui prasetel di kanan atas.
6. Di bagian Tag di bagian bawah halaman, edit nilai apa pun untuk kunci Tag dan nilai Tag yang ingin Anda ubah.
7. Pilih Simpan.

Menghapus tag dari sumber AWS Elemental MediaConvert daya

Prosedur berikut menunjukkan cara menghapus tag dari templat pekerjaan yang ada, preset keluaran, dan antrian menggunakan konsol. AWS Elemental MediaConvert

Untuk melakukannya menggunakan API, lihat PUT metode di bagian titik akhir [Tag](#) pada Referensi MediaConvert API.

Untuk menghapus tag dari template pekerjaan, preset keluaran, atau antrian (konsol)

1. Buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert>.
2. Pilih ikon tiga batang di sebelah kiri untuk mengakses panel navigasi kiri.
3. Pilih Job template, Output preset, atau Antrian.
4. Pilih nama sumber daya tertentu yang memiliki tag yang ingin Anda ubah.
5. Pilih tombol Perbarui, Edit antrian, atau Perbarui prasetel di kanan atas.
6. Di samping tag apa pun yang ingin Anda hapus, pilih Hapus.
7. Pilih Simpan.

Pembatasan untuk tag pada AWS Elemental MediaConvert sumber daya

Batasan dasar berikut berlaku untuk tag:

- Jumlah maksimum tag per sumber daya – 50.
- Panjang Kunci Maksimum - 128 karakter Unicode.

- Panjang Nilai Maksimum - 256 karakter Unicode.
- Nilai yang valid untuk Kunci dan Nilai - Huruf besar dan huruf kecil dalam set karakter UTF-8, angka, spasi, dan karakter berikut: `_./= + - dan @`.
- Kunci dan nilai tanda peka huruf besar-kecil.
- Jangan gunakan prefiks `aws :` untuk kunci ataupun nilai. Ini dicadangkan untuk AWS digunakan.

Menggunakan tag metadata dengan pekerjaan AWS Elemental MediaConvert

Kecuali Anda memiliki integrasi atau alur kerja yang mengandalkan tag metadata (`userMetadata`), sebaiknya Anda menggunakan AWS tag standar untuk integrasi otomatis dengan AWS layanan dan untuk integrasi dan alur kerja khusus. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sumber daya penandaan AWS Elemental MediaConvert](#).

Tag adalah label yang Anda tetapkan atau yang ditetapkan ke AWS sumber daya. AWS Setiap tanda terdiri dari kunci dan nilai. Untuk tanda yang Anda tetapkan, Anda menentukan kunci dan nilai. Misalnya, Anda mungkin mendefinisikan kunci sebagai “tahap” dan nilainya sebagai “tes.” Tag membantu Anda mengidentifikasi dan mengatur AWS sumber daya Anda. Tag metadata yang Anda tetapkan ke AWS Elemental MediaConvert lowongan muncul di notifikasi Amazon. EventBridge

Anda menambahkan tag metadata ke pekerjaan dengan salah satu cara berikut:

- Melalui MediaConvert konsol di halaman Pengaturan Job, di panel Metadata.
- Melalui MediaConvert API di pengaturan pekerjaan Anda payload JSON. Sertakan tag seperti yang ditunjukkan dalam cuplikan JSON berikut, di. `userMetadata` Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian titik akhir [Pekerjaan](#) pada Referensi MediaConvert API.

```
{
  "name": "Job Template Test with Resource Tags",
  "description": "Job Template Test",
  "userMetadata": {
    "Company": "Banana",
    "Stage": "Production"
  },
  "settings": {
```

AWS Elemental MediaConvert pembatasan tag pekerjaan

Pembatasan dasar berikut berlaku untuk tag pada pekerjaan:

- Jumlah maksimum tag per pekerjaan - 10.
- Panjang Kunci Maksimum - 128 karakter Unicode.
- Panjang Nilai Maksimum - 256 karakter Unicode.
- Nilai yang valid untuk Kunci dan Nilai - Huruf Unicode huruf besar dan kecil dalam bahasa, angka, spasi, dan karakter berikut: _./= + - dan @.
- Kunci dan nilai tanda peka huruf besar-kecil.
- Jangan gunakan prefiks aws : untuk kunci ataupun nilai. Ini dicadangkan untuk AWS digunakan.

Keamanan di AWS Elemental MediaConvert

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menggambarkan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara berkala menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program kepatuhan AWS](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku AWS Elemental MediaConvert, lihat [AWS Layanan dalam cakupan berdasarkan program kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan Anda, serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan MediaConvert. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi MediaConvert untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga belajar cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan MediaConvert sumber daya Anda.

Topik

- [Perlindungan AWS data umum](#)
- [Identity and Access Management untuk AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Menyiapkan akses untuk AWS akun lain ke AWS Elemental MediaConvert output Anda](#)
- [Cara mengizinkan atau melarang jenis lokasi input](#)
- [Validasi kepatuhan untuk AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Ketahanan di AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Keamanan infrastruktur di AWS Elemental MediaConvert](#)

Perlindungan AWS data umum

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di AWS Elemental MediaConvert. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan MediaConvert atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan

atau log diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Identity and Access Management untuk AWS Elemental MediaConvert

AWS Identity and Access Management (IAM) adalah Layanan AWS yang membantu administrator mengontrol akses ke AWS sumber daya dengan aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat diautentikasi (masuk) dan diberi wewenang (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya. MediaConvert IAM adalah Layanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik

- [Audiens](#)
- [Mengautentikasi dengan identitas](#)
- [Mengelola akses menggunakan kebijakan](#)
- [Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM](#)
- [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)
- [Pencegahan "confused deputy" lintas layanan](#)
- [Memecahkan masalah AWS Elemental MediaConvert identitas dan akses](#)

Audiens

Cara Anda menggunakan AWS Identity and Access Management (IAM) berbeda, tergantung pada pekerjaan yang Anda lakukan. MediaConvert

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan MediaConvert layanan untuk melakukan pekerjaan Anda, administrator Anda memberi Anda kredensial dan izin yang Anda butuhkan. Saat Anda menggunakan lebih banyak MediaConvert fitur untuk melakukan pekerjaan Anda, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. Memahami cara mengelola akses dapat membantu Anda meminta izin yang tepat dari administrator Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di MediaConvert, lihat [Memecahkan masalah AWS Elemental MediaConvert identitas dan akses](#).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas MediaConvert sumber daya di perusahaan Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke MediaConvert. Tugas Anda adalah

menentukan MediaConvert fitur dan sumber daya mana yang harus diakses pengguna layanan Anda. Kemudian, Anda harus mengirimkan permintaan kepada administrator IAM untuk mengubah izin pengguna layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perusahaan Anda dapat menggunakan IAM MediaConvert, lihat [Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM](#).

Administrator IAM – Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin belajar dengan lebih detail tentang cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke MediaConvert. Untuk melihat contoh kebijakan MediaConvert berbasis identitas yang dapat Anda gunakan di IAM, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)

Mengautentikasi dengan identitas

Otentikasi adalah cara Anda masuk AWS menggunakan kredensi identitas Anda. Anda harus diautentikasi (masuk ke AWS) sebagai Pengguna root akun AWS, sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan peran IAM.

Anda dapat masuk AWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center Pengguna (IAM Identity Center), autentikasi masuk tunggal perusahaan Anda, dan kredensial Google atau Facebook Anda adalah contoh identitas federasi. Saat Anda masuk sebagai identitas terfederasi, administrator Anda sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengakses AWS dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.

Bergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk ke AWS Management Console atau portal AWS akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masuk AWS, lihat [Cara masuk ke Panduan AWS Sign-In Pengguna Anda Akun AWS](#).

Jika Anda mengakses AWS secara terprogram, AWS sediakan kit pengembangan perangkat lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara kriptografis dengan menggunakan kredensial Anda. Jika Anda tidak menggunakan AWS alat, Anda harus menandatangani permintaan sendiri. Guna mengetahui informasi selengkapnya tentang penggunaan metode yang disarankan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat [AWS Signature Version 4 untuk permintaan API](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Apa pun metode autentikasi yang digunakan, Anda mungkin diminta untuk menyediakan informasi keamanan tambahan. Misalnya, AWS merekomendasikan agar Anda menggunakan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat

[Autentikasi multi-faktor](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center dan [Autentikasi multi-faktor AWS di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Akun AWS pengguna root

Saat Anda membuat Akun AWS, Anda mulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses lengkap ke semua Layanan AWS dan sumber daya di akun. Identitas ini disebut pengguna Akun AWS root dan diakses dengan masuk dengan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan untuk membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan kredensial tersebut untuk melakukan tugas yang hanya dapat dilakukan pengguna root. Untuk daftar lengkap tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai pengguna root, lihat [Tugas yang memerlukan kredensial pengguna root](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Identitas gabungan

Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web, direktori Pusat Identitas AWS Directory Service, atau pengguna mana pun yang mengakses Layanan AWS dengan menggunakan kredensial yang disediakan melalui sumber identitas. Ketika identitas federasi mengakses Akun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensial sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakan AWS IAM Identity Center. Anda dapat membuat pengguna dan grup di Pusat Identitas IAM, atau Anda dapat menghubungkan dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk digunakan di semua aplikasi Akun AWS dan aplikasi Anda. Untuk informasi tentang Pusat Identitas IAM, lihat [Apakah itu Pusat Identitas IAM?](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .

Pengguna dan grup IAM

[Pengguna IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus untuk satu orang atau aplikasi. Jika memungkinkan, kami merekomendasikan untuk mengandalkan kredensial sementara, bukan membuat pengguna IAM yang memiliki kredensial jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika Anda memiliki kasus penggunaan tertentu yang memerlukan kredensial jangka panjang dengan pengguna IAM, kami merekomendasikan Anda merotasi kunci

akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Merotasi kunci akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensial jangka panjang](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

[Grup IAM](#) adalah identitas yang menentukan sekumpulan pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk sebagai grup. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin bagi beberapa pengguna sekaligus. Grup mempermudah manajemen izin untuk sejumlah besar pengguna sekaligus. Misalnya, Anda dapat meminta kelompok untuk menyebutkan IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola sumber daya IAM.

Pengguna berbeda dari peran. Pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau aplikasi, tetapi peran dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat [Kasus penggunaan untuk pengguna IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM

[Peran IAM](#) adalah identitas dalam diri Anda Akun AWS yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Untuk mengambil peran IAM sementara AWS Management Console, Anda dapat [beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#). Anda dapat mengambil peran dengan memanggil operasi AWS CLI atau AWS API atau dengan menggunakan URL kustom. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan peran, lihat [Metode untuk mengambil peran](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Peran IAM dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

- Akses pengguna terfederasi – Untuk menetapkan izin ke identitas terfederasi, Anda membuat peran dan menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas terfederasi mengautentikasi, identitas tersebut terhubung dengan peran dan diberi izin yang ditentukan oleh peran. Untuk informasi tentang peran untuk federasi, lihat [Buat peran untuk penyedia identitas pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Jika menggunakan Pusat Identitas IAM, Anda harus mengonfigurasi set izin. Untuk mengontrol apa yang dapat diakses identitas Anda setelah identitas tersebut diautentikasi, Pusat Identitas IAM akan mengorelasikan set izin ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat [Set izin](#) dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center .
- Izin pengguna IAM sementara – Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM guna mendapatkan berbagai izin secara sementara untuk tugas tertentu.
- Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengizinkan seseorang (prinsipal tepercaya) di akun lain untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama

untuk memberikan akses lintas akun. Namun, dengan beberapa Layanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proxy). Untuk mempelajari perbedaan antara peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Akses lintas layanan — Beberapa Layanan AWS menggunakan fitur lain Layanan AWS. Misalnya, saat Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Sebuah layanan mungkin melakukannya menggunakan izin prinsipal yang memanggil, menggunakan peran layanan, atau peran terkait layanan.
- Sesi akses teruskan (FAS) — Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).
- Peran layanan – Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang dijalankan oleh layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.
- Peran terkait layanan — Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke peran layanan. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
- Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 — Anda dapat menggunakan peran IAM untuk mengelola kredensi sementara untuk aplikasi yang berjalan pada EC2 instance dan membuat AWS CLI atau AWS permintaan API. Ini lebih baik untuk menyimpan kunci akses dalam EC2 instance. Untuk menetapkan AWS peran ke EC2 instance dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda membuat profil instance yang dilampirkan ke instance. Profil instance berisi peran dan memungkinkan program yang berjalan pada EC2 instance untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menggunakan peran IAM untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di EC2 instans Amazon di Panduan Pengguna](#) IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan

Anda mengontrol akses AWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya ke AWS identitas atau sumber daya. Kebijakan adalah objek AWS yang, ketika dikaitkan dengan identitas atau sumber daya, menentukan izinnya. AWS mengevaluasi kebijakan ini ketika prinsipal (pengguna, pengguna root, atau sesi peran) membuat permintaan. Izin dalam kebijakan menentukan apakah permintaan diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan AWS sebagai dokumen JSON. Untuk informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat [Gambaran umum kebijakan JSON](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk melakukan operasinya. Misalnya, anggaplah Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan `iam:GetRole`. Pengguna dengan kebijakan tersebut bisa mendapatkan informasi peran dari AWS Management Console, API AWS CLI, atau AWS API.

Kebijakan berbasis identitas

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan yang dikelola. Kebijakan inline disematkan langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat dilampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran dalam. Akun AWS Kebijakan AWS terkelola mencakup kebijakan terkelola dan kebijakan yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan yang dikelola atau kebijakan inline, lihat [Pilih antara kebijakan yang dikelola dan kebijakan inline](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau Layanan AWS

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak dapat menggunakan kebijakan AWS terkelola dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACLs)

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACLs. Untuk mempelajari selengkapnya ACLs, lihat [Ringkasan daftar kontrol akses \(ACL\)](#) di Panduan Pengembang Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Jenis-jenis kebijakan lain

AWS mendukung jenis kebijakan tambahan yang kurang umum. Jenis-jenis kebijakan ini dapat mengatur izin maksimum yang diberikan kepada Anda oleh jenis kebijakan yang lebih umum.

- **Batasan izin** – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat diberikan oleh kebijakan berbasis identitas ke entitas IAM (pengguna IAM atau peran IAM). Anda dapat menetapkan batasan izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas milik entitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau peran dalam bidang `Principal` tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat [Batasan izin untuk entitas IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- **Kebijakan kontrol layanan (SCPs)** — SCPs adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum untuk organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations

adalah layanan untuk mengelompokkan dan mengelola secara terpusat beberapa Akun AWS yang dimiliki bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur dalam organisasi, Anda dapat menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCPs) ke salah satu atau semua akun Anda. SCP membatasi izin untuk entitas di akun anggota, termasuk masing-masing. Pengguna root akun AWS Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan SCPs, lihat [Kebijakan kontrol layanan](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.

- Kebijakan kontrol sumber daya (RCPs) — RCPs adalah kebijakan JSON yang dapat Anda gunakan untuk menetapkan izin maksimum yang tersedia untuk sumber daya di akun Anda tanpa memperbarui kebijakan IAM yang dilampirkan ke setiap sumber daya yang Anda miliki. RCP membatasi izin untuk sumber daya di akun anggota dan dapat memengaruhi izin efektif untuk identitas, termasuk Pengguna root akun AWS, terlepas dari apakah itu milik organisasi Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang Organizations dan RCPs, termasuk daftar dukungan Layanan AWS tersebut RCPs, lihat [Kebijakan kontrol sumber daya \(RCPs\)](#) di Panduan AWS Organizations Pengguna.
- Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter ketika Anda membuat sesi sementara secara programatis untuk peran atau pengguna terfederasi. Izin sesi yang dihasilkan adalah perpotongan antara kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. Izin juga bisa datang dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu kebijakan ini akan menggantikan pemberian izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan sesi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Berbagai jenis kebijakan

Ketika beberapa jenis kebijakan berlaku pada suatu permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan apakah akan mengizinkan permintaan saat beberapa jenis kebijakan terlibat, lihat [Logika evaluasi kebijakan](#) di Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM

Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses MediaConvert, pelajari fitur IAM yang tersedia untuk digunakan. MediaConvert

Fitur IAM yang dapat Anda gunakan AWS Elemental MediaConvert

Fitur IAM	MediaConvert dukungan
Kebijakan berbasis identitas	Ya
Kebijakan berbasis sumber daya	Tidak
Tindakan kebijakan	Ya
Sumber daya kebijakan	Ya
kunci-kunci persyaratan kebijakan (spesifik layanan)	Ya
ACLs	Tidak
ABAC (tanda dalam kebijakan)	Parsial
Kredensial sementara	Ya
Sesi akses teruskan (FAS)	Ya
Peran layanan	Ya
Peran terkait layanan	Tidak

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara MediaConvert dan AWS layanan lain bekerja dengan sebagian besar fitur IAM, lihat [AWS layanan yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Kebijakan berbasis identitas untuk MediaConvert

Mendukung kebijakan berbasis identitas: Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke sebuah identitas, seperti pengguna IAM, grup pengguna IAM, atau peran IAM. Kebijakan ini mengontrol jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan berdasarkan kondisi seperti apa. Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas, lihat [Tentukan izin IAM kustom dengan kebijakan terkelola pelanggan](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan secara spesifik apakah tindakan dan sumber daya diizinkan atau ditolak, serta kondisi yang menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya tindakan tersebut. Anda tidak dapat menentukan secara spesifik prinsipal dalam sebuah kebijakan berbasis identitas karena prinsipal berlaku bagi pengguna atau peran yang melekat kepadanya. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam kebijakan JSON, lihat [Referensi elemen kebijakan JSON IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk MediaConvert

Untuk melihat contoh kebijakan MediaConvert berbasis identitas, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)

Kebijakan berbasis sumber daya dalam MediaConvert

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya: Tidak

Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan kepercayaan peran IAM dan kebijakan bucket Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya tempat kebijakan dilampirkan, kebijakan menentukan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh prinsipal tertentu pada sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus [menentukan prinsipal](#) dalam kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat mencakup akun, pengguna, peran, pengguna federasi, atau. Layanan AWS

Untuk mengaktifkan akses lintas akun, Anda dapat menentukan secara spesifik seluruh akun atau entitas IAM di akun lain sebagai prinsipal dalam kebijakan berbasis sumber daya. Menambahkan prinsipal akun silang ke kebijakan berbasis sumber daya hanya setengah dari membangun hubungan kepercayaan. Ketika prinsipal dan sumber daya berbeda Akun AWS, administrator IAM di akun tepercaya juga harus memberikan izin entitas utama (pengguna atau peran) untuk mengakses sumber daya. Mereka memberikan izin dengan melampirkan kebijakan berbasis identitas kepada entitas. Namun, jika kebijakan berbasis sumber daya memberikan akses ke principal dalam akun yang sama, tidak diperlukan kebijakan berbasis identitas tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Tindakan kebijakan untuk MediaConvert

Mendukung tindakan kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen `Action` dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan yang dapat Anda gunakan untuk mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama yang sama dengan operasi AWS API terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan beberapa tindakan dalam suatu kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin untuk melakukan operasi terkait.

Untuk melihat daftar MediaConvert tindakan, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Elemental MediaConvert](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan MediaConvert menggunakan awalan berikut sebelum tindakan:

MediaConvert

Untuk menetapkan secara spesifik beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan tindakan tersebut dengan koma.

```
"Action": [  
    "MediaConvert:action1",  
    "MediaConvert:action2"  
]
```

Untuk melihat contoh kebijakan MediaConvert berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)

Sumber daya kebijakan untuk MediaConvert

Mendukung sumber daya kebijakan: Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek yang menjadi target penerapan tindakan. Pernyataan harus menyertakan elemen Resource atau NotResource. Praktik terbaiknya, tentukan sumber daya menggunakan [Amazon Resource Name \(ARN\)](#). Anda dapat melakukan ini untuk tindakan yang mendukung jenis sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin di tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan wildcard (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku untuk semua sumber daya.

```
"Resource": "*"
```

Untuk melihat daftar jenis sumber daya dan jenis MediaConvert sumber daya ARNs, lihat [Sumber daya yang ditentukan oleh AWS Elemental MediaConvert](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Untuk mempelajari tindakan yang dapat menentukan ARN setiap sumber daya, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Elemental MediaConvert](#).

Untuk melihat contoh kebijakan MediaConvert berbasis identitas, lihat [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)

Kunci kondisi kebijakan untuk MediaConvert

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus layanan: Yes

Administrator dapat menggunakan kebijakan AWS JSON untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke apa. Artinya, prinsipal manakah yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dengan kondisi apa.

Elemen Condition (atau blok Condition) akan memungkinkan Anda menentukan kondisi yang menjadi dasar suatu pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang menggunakan [operator kondisi](#), misalnya sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan kondisi dalam kebijakan dengan nilai-nilai yang diminta.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam sebuah pernyataan, atau beberapa kunci dalam elemen Condition tunggal, maka AWS akan mengevaluasinya menggunakan operasi AND logis. Jika Anda menentukan beberapa nilai untuk satu kunci kondisi, AWS mengevaluasi kondisi menggunakan OR operasi logis. Semua kondisi harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan kondisi. Sebagai contoh, Anda dapat memberikan izin kepada pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika izin tersebut mempunyai tanda yang sesuai dengan nama pengguna IAM mereka. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan IAM: variabel dan tanda](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci kondisi global dan kunci kondisi khusus layanan. Untuk melihat semua kunci kondisi AWS global, lihat [kunci konteks kondisi AWS global](#) di Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci MediaConvert kondisi, lihat [Kunci kondisi untuk AWS Elemental MediaConvert](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya yang dapat Anda gunakan kunci kondisi, lihat [Tindakan yang ditentukan oleh AWS Elemental MediaConvert](#).

Untuk melihat contoh kebijakan MediaConvert berbasis identitas, lihat. [Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert](#)

ACLs di MediaConvert

Mendukung ACLs: Tidak

Access control lists (ACLs) mengontrol prinsipal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACLs mirip dengan kebijakan berbasis sumber daya, meskipun mereka tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

ABAC dengan MediaConvert

Mendukung ABAC (tag dalam kebijakan): Sebagian

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang menentukan izin berdasarkan atribut. Dalam AWS, atribut ini disebut tag. Anda dapat melampirkan tag ke entitas IAM (pengguna atau peran) dan ke banyak AWS sumber daya. Penandaan ke entitas dan sumber daya adalah langkah pertama dari ABAC. Kemudian rancanglah kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda milik prinsipal cocok dengan tanda yang ada di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat berguna di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan berguna di situasi saat manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengendalikan akses berdasarkan tanda, berikan informasi tentang tanda di [elemen kondisi](#) dari kebijakan menggunakan kunci kondisi `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name`, atau `aws:TagKeys`.

Jika sebuah layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, nilainya adalah Ya untuk layanan tersebut. Jika suatu layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk hanya beberapa jenis sumber daya, nilainya adalah Parsial.

Untuk informasi selengkapnya tentang ABAC, lihat [Tentukan izin dengan otorisasi ABAC](#) dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk melihat tutorial yang menguraikan langkah-langkah pengaturan ABAC, lihat [Menggunakan kontrol akses berbasis atribut \(ABAC\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan kredensi sementara dengan MediaConvert

Mendukung kredensial sementara: Ya

Beberapa Layanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredensial sementara. Untuk informasi tambahan, termasuk yang Layanan AWS bekerja dengan kredensial sementara, lihat [Layanan AWS yang bekerja dengan IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk AWS Management Console menggunakan metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, ketika Anda mengakses AWS menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut secara otomatis membuat kredensial sementara. Anda juga akan secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk ke konsol sebagai seorang pengguna lalu beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang peralihan peran, lihat [Beralih dari pengguna ke peran IAM \(konsol\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat membuat kredensial sementara secara manual menggunakan API AWS CLI atau AWS . Anda kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS merekomendasikan agar Anda secara dinamis menghasilkan kredensial sementara alih-alih menggunakan kunci akses jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kredensial keamanan sementara di IAM](#).

Teruskan sesi akses untuk MediaConvert

Mendukung sesi akses maju (FAS): Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan AWS, Anda dianggap sebagai prinsipal. Ketika Anda menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan sebuah tindakan yang kemudian menginisiasi tindakan lain di layanan yang berbeda. FAS menggunakan izin dari pemanggilan utama Layanan AWS, dikombinasikan dengan permintaan Layanan AWS untuk membuat permintaan ke layanan hilir. Permintaan FAS hanya dibuat ketika layanan menerima

permintaan yang memerlukan interaksi dengan orang lain Layanan AWS atau sumber daya untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk detail kebijakan ketika mengajukan permintaan FAS, lihat [Sesi akses maju](#).

Peran layanan untuk MediaConvert

Mendukung peran layanan: Ya

Peran layanan adalah [peran IAM](#) yang diambil oleh sebuah layanan untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, mengubah, dan menghapus peran layanan dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Buat sebuah peran untuk mendelegasikan izin ke Layanan AWS](#) dalam Panduan pengguna IAM.

Warning

Mengubah izin untuk peran layanan dapat merusak MediaConvert fungsionalitas. Edit peran layanan hanya jika MediaConvert memberikan panduan untuk melakukannya.

Peran terkait layanan untuk MediaConvert

Mendukung peran terkait layanan: Tidak

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang ditautkan ke. Layanan AWS Layanan tersebut dapat menjalankan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di Anda Akun AWS dan dimiliki oleh layanan. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk detail tentang pembuatan atau manajemen peran terkait layanan, lihat [Layanan AWS yang berfungsi dengan IAM](#). Cari layanan dalam tabel yang memiliki Yes di kolom Peran terkait layanan. Pilih tautan Ya untuk melihat dokumentasi peran terkait layanan untuk layanan tersebut.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk AWS Elemental MediaConvert

Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau mengubah sumber daya MediaConvert. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakan AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau AWS API. Untuk memberikan izin kepada pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat

membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen kebijakan JSON ini, lihat [Membuat kebijakan IAM \(konsol\) di Panduan Pengguna IAM](#).

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh MediaConvert, termasuk format ARNs untuk setiap jenis sumber daya, lihat [Kunci tindakan, sumber daya, dan kondisi untuk AWS Elemental MediaConvert](#) dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Topik

- [Praktik terbaik kebijakan](#)
- [Menggunakan konsol MediaConvert](#)
- [Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri](#)
- [Contoh kebijakan: MediaConvert Kebijakan dasar](#)
- [Contoh kebijakan: Kontrol akses tingkat sumber daya](#)
- [Contoh kebijakan: Kontrol akses berbasis tag menggunakan tag sumber daya](#)

Praktik terbaik kebijakan

Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau menghapus MediaConvert sumber daya di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda dikenai biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi ini:

- Mulailah dengan kebijakan AWS terkelola dan beralih ke izin hak istimewa paling sedikit — Untuk mulai memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakan AWS terkelola yang memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di Anda Akun AWS. Kami menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelola AWS pelanggan yang khusus untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Kebijakan yang dikelola AWS](#) atau [Kebijakan yang dikelola AWS untuk fungsi tugas](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Menerapkan izin dengan hak akses paling rendah – Ketika Anda menetapkan izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan izin yang diperlukan untuk melakukan tugas. Anda melakukannya dengan mendefinisikan tindakan yang dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, yang juga dikenal sebagai izin dengan hak akses paling rendah. Untuk informasi

selengkapnya tentang cara menggunakan IAM untuk mengajukan izin, lihat [Kebijakan dan izin dalam IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

- Gunakan kondisi dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut – Anda dapat menambahkan suatu kondisi ke kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. Sebagai contoh, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan ketentuan untuk memberikan akses ke tindakan layanan jika digunakan melalui yang spesifik Layanan AWS, seperti AWS CloudFormation. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Elemen kebijakan JSON IAM: Kondisi](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang aman dan fungsional – IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga kebijakan tersebut mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Validasi kebijakan dengan IAM Access Analyzer](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) - Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan pengguna IAM atau pengguna root di Anda, Akun AWS aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. Untuk meminta MFA ketika operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA pada kebijakan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amankan akses API dengan MFA](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat [Praktik terbaik keamanan di IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol MediaConvert

Untuk mengakses AWS Elemental MediaConvert konsol, Anda harus memiliki set izin minimum. Izin ini harus memungkinkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang MediaConvert sumber daya di Anda Akun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat daripada izin minimum yang diperlukan, konsol tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk entitas (pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu mengizinkan izin konsol minimum untuk pengguna yang melakukan panggilan hanya ke AWS CLI atau AWS API. Sebagai gantinya, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang coba mereka lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan MediaConvert konsol, lampirkan juga kebijakan MediaConvert *ConsoleAccess* atau *ReadOnly* AWS terkelola ke entitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menambah izin untuk pengguna](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan contoh berikut memberikan izin pengguna IAM untuk semua AWS Elemental MediaConvert tindakan (seperti `ListJobs`, `CreateJob`, dan sebagainya) pada semua MediaConvert sumber daya (seperti pekerjaan, antrian, dan preset keluaran). Ini juga memberikan tindakan IAM yang diperlukan bagi pengguna IAM untuk menentukan peran layanan yang MediaConvert akan diasumsikan untuk menjalankan pekerjaan. Ini juga memberikan tindakan Amazon S3 yang memungkinkan pengguna IAM menggunakan tombol Browse untuk memilih lokasi input dan output. Izin Amazon S3 tidak diperlukan untuk menjalankan pekerjaan; tanpanya, pengguna IAM dapat menentukan URL bucket sebagai gantinya. Dalam contoh ini, nomor akun adalah *111122223333* dan nama peran adalah *MediaConvertRole*.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "s3:ListBucket",
      "s3:GetBucketLocation",
      "s3:ListAllMyBuckets"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

Mengizinkan pengguna melihat izin mereka sendiri

Contoh ini menunjukkan cara membuat kebijakan yang mengizinkan pengguna IAM melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan ini di konsol atau menggunakan API atau secara terprogram. AWS CLI AWS

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",

```



```

        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

Contoh kebijakan: MediaConvert Kebijakan dasar

Contoh kebijakan berikut memberikan izin dasar untuk beroperasi. AWS Elemental MediaConvert. Dalam contoh ini, nomor akun adalah **111122223333** dan nama peran adalah **MediaConvertRole**. Jika Anda menggunakan enkripsi, atau jika bucket Amazon S3 Anda mengaktifkan enkripsi default, Anda memerlukan izin tambahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Melindungi aset media Anda dengan enkripsi dan menggunakan DRM AWS Elemental MediaConvert](#).

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "mediaconvertActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamListRoles",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:ListRoles",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "iamPassRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "iam:PassRole",
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "iam:PassedToService": "mediaconvert.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "s3Actions",
      "Effect": "Allow",

```

```
"Action": [
  "s3:ListBucket",
  "s3:GetBucketLocation",
  "s3:ListAllMyBuckets"
],
"Resource": "*"
}
]
```

Contoh kebijakan: Kontrol akses tingkat sumber daya

Contoh kebijakan berikut memberikan izin ke AWS Elemental MediaConvert sumber daya tertentu di akun Anda. Dalam contoh ini, nomor rekening adalah **012345678910**. Ini memungkinkan tindakan berikut, di partisi dan Wilayah apa pun:

- Lihat detail semua antrian di akun sekaligus.
- Lihat semua pekerjaan yang telah dikirimkan ke antrian “MyQueue” sekaligus.
- Buat pekerjaan dan kirimkan ke antrian “MyQueue”, mereferensikan preset apa pun dengan nama yang dimulai dengan “izinkan” dan referensi templat pekerjaan apa pun.
- Buat templat pekerjaan yang mereferensikan antrian “MyQueue” dan preset apa pun dengan nama yang dimulai dengan “izinkan”.

Note

Anda tidak dapat memberikan izin lintas akun ke AWS Elemental MediaConvert sumber daya, seperti antrian, preset keluaran, dan pekerjaan. Anda dapat memberikan izin lintas akun ke file media input dan output yang disimpan di Amazon S3.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowListQueues",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:ListQueues",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "AllowListJobsInQueue",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:ListJobs",
      "Resource": "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue"
    },
    {
      "Sid": "AllowCreateLimitedJobs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "mediaconvert:CreateJob",
        "mediaconvert:CreateJobTemplate"
      ],
      "Resource": [
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:queues/myQueue",
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:presets/allow*",
        "arn:*:mediaconvert:*:012345678910:jobTemplates/*"
      ]
    }
  ]
}

```

Contoh kebijakan: Kontrol akses berbasis tag menggunakan tag sumber daya

Kebijakan berikut memberikan akses ke semua tindakan pada semua MediaConvert sumber daya di akun, kecuali tindakan yang tercantum di bawah `DenyMediaConvertWithResourceTag` ditandai dengan kunci `access` dan memiliki nilai `denied` atau nilai yang dimulai dengan string `"deny"`.

Note

Kebijakan ini menunjukkan prinsip IAM bahwa, dalam kasus di mana kebijakan mengizinkan dan menolak tindakan pada sumber daya, penolakan diutamakan. Oleh karena itu, pengguna IAM dengan kebijakan terlampir ini tidak dapat melakukan tindakan yang ditolak, meskipun mereka memiliki kebijakan berbeda yang memungkinkan izin administratif ke semua MediaConvert sumber daya.

```

{
  "Version": "2012-10-17",

```

```

"Statement": [
  {
    "Sid": "AllowMediaConvert",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "mediaconvert:*",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DenyMediaConvertWithResourceTag",
    "Effect": "Deny",
    "Action": [
      "mediaconvert:DeleteJobTemplate",
      "mediaconvert:GetQueue",
      "mediaconvert:UpdateQueue",
      "mediaconvert:DeleteQueue",
      "mediaconvert:GetPreset",
      "mediaconvert:ListTagsForResource",
      "mediaconvert:GetJobTemplate",
      "mediaconvert:UntagResource",
      "mediaconvert:UpdateJobTemplate",
      "mediaconvert:DeletePreset",
      "mediaconvert:TagResource",
      "mediaconvert:UpdatePreset"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringLike": {
        "aws:ResourceTag/access": [
          "deny*",
          "denied"
        ]
      }
    }
  }
]
}

```

Pencegahan "confused deputy" lintas layanan

Masalah wakil yang membingungkan adalah masalah keamanan. Ini terjadi ketika entitas, yang tidak memiliki izin untuk melakukan tindakan, dapat memaksa entitas yang lebih istimewa untuk

melakukan tindakan. Pada tahun AWS, peniruan lintas layanan dapat mengakibatkan masalah wakil yang membingungkan. Peniruan identitas lintas layanan dapat terjadi ketika satu layanan (layanan yang dipanggil) memanggil layanan lain (layanan yang dipanggil). Layanan pemanggilan dapat dimanipulasi menggunakan izinnya untuk bertindak pada sumber daya pelanggan lain dengan cara yang seharusnya tidak dilakukannya kecuali bila memiliki izin untuk mengakses. Untuk mencegah hal ini, AWS sediakan alat yang membantu Anda melindungi data Anda untuk semua layanan dengan prinsip layanan yang telah diberikan akses ke sumber daya di akun Anda.

Sebaiknya gunakan kunci konteks kondisi [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) dan dalam kebijakan sumber daya untuk membatasi izin yang AWS Elemental MediaConvert memberikan layanan lain ke sumber daya. Jika `aws:SourceArn` nilai tidak berisi ID akun, Anda harus menggunakan kedua kunci konteks kondisi global untuk membatasi izin. Jika Anda menggunakan kunci konteks kondisi global dan nilai `aws:SourceArn` berisi ID akun, nilai `aws:SourceAccount` dan akun dalam nilai `aws:SourceArn` harus menggunakan ID akun yang sama saat digunakan dalam pernyataan kebijakan yang sama. Gunakan `aws:SourceArn` jika Anda ingin hanya satu sumber daya yang akan dikaitkan dengan akses lintas layanan. Gunakan `aws:SourceAccount` jika Anda ingin mengizinkan sumber daya apa pun di akun tersebut dikaitkan dengan penggunaan lintas layanan.

Nilai `aws:SourceArn` harus ARN dari antrian. MediaConvert

Cara paling efektif untuk melindungi dari masalah "confused deputy" adalah dengan menggunakan kunci konteks kondisi global `aws:SourceArn` dengan ARN lengkap sumber daya. Jika Anda tidak mengetahui ARN lengkap sumber daya atau jika Anda menentukan beberapa sumber daya, gunakan kunci kondisi konteks `aws:SourceArn` global dengan wildcard (*) untuk bagian ARN yang tidak diketahui. Misalnya, `arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:*`.

Contoh berikut menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakan kunci konteks kondisi `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` dan MediaConvert untuk mencegah masalah wakil yang membingungkan.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
```

```
    "Service": "mediaconvert.amazonaws.com"
  },
  "Action": "sts:AssumeRole",
  "Condition": {
    "ArnLike": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:mediaconvert:*:123456789012:queues/Default"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
```

Memecahkan masalah AWS Elemental MediaConvert identitas dan akses

Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan memperbaiki masalah umum yang mungkin Anda temui saat bekerja dengan MediaConvert dan IAM.

Topik

- [Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di MediaConvert](#)
- [Saya tidak berwenang untuk melakukan iam: PassRole](#)
- [Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses MediaConvert sumber daya saya](#)

Saya tidak berwenang untuk melakukan tindakan di MediaConvert

Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak memiliki otorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM `mateojackson` mencoba menggunakan konsol untuk melihat detail tentang suatu sumber daya `my-example-widget` rekaan, tetapi tidak memiliki izin MediaConvert: `GetWidget` rekaan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
MediaConvert:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Dalam hal ini, kebijakan untuk pengguna `mateojackson` harus diperbarui untuk mengizinkan akses ke sumber daya `my-example-widget` dengan menggunakan tindakan `MediaConvert:GetWidget`.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya tidak berwenang untuk melakukan `iam:PassRole`

Jika Anda menerima kesalahan yang tidak diizinkan untuk melakukan `iam:PassRole` tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda dapat meneruskan peran MediaConvert.

Beberapa Layanan AWS memungkinkan Anda untuk meneruskan peran yang ada ke layanan tersebut alih-alih membuat peran layanan baru atau peran terkait layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika pengguna IAM bernama `marymajor` mencoba menggunakan konsol tersebut untuk melakukan tindakan di MediaConvert. Namun, tindakan tersebut memerlukan layanan untuk mendapatkan izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran tersebut pada layanan.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk melakukan tindakan `iam:PassRole` tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungi AWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang memberi Anda kredensial masuk.

Saya ingin mengizinkan orang di luar saya Akun AWS untuk mengakses MediaConvert sumber daya saya

Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan pengguna di akun lain atau orang-orang di luar organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa saja yang dipercaya untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau daftar kontrol akses (ACLs), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi orang akses ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa referensi berikut:

- Untuk mempelajari apakah MediaConvert mendukung fitur-fitur ini, lihat [Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM](#).
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda di seluruh sumber daya Akun AWS yang Anda miliki, lihat [Menyediakan akses ke pengguna IAM di pengguna lain Akun AWS yang Anda miliki](#) di Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara menyediakan akses ke sumber daya Anda kepada pihak ketiga Akun AWS, lihat [Menyediakan akses yang Akun AWS dimiliki oleh pihak ketiga](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat [Menyediakan akses ke pengguna terautentikasi eksternal \(federasi identitas\)](#) dalam Panduan Pengguna IAM.
- Untuk mempelajari perbedaan antara menggunakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat [Akses sumber daya lintas akun di IAM di Panduan Pengguna IAM](#).

Menyiapkan akses untuk AWS akun lain ke AWS Elemental MediaConvert output Anda

Saat Anda mengikuti pengaturan izin yang biasa seperti yang dijelaskan dalam [Menyiapkan izin Peran IAM](#), hanya pengguna yang termasuk dalam AWS akun Anda yang dapat mengakses file keluaran Anda.

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin mengizinkan pengguna AWS akun lain mengakses output pekerjaan Anda. Misalnya, Anda mungkin menjalankan pekerjaan transcoding atas nama salah satu pelanggan Anda, dan Anda mungkin ingin pelanggan tersebut memiliki akses ke output pekerjaan. Anda dapat melakukannya dengan salah satu cara berikut:

- Berikan akses ke bucket Amazon S3 Anda.

Saat Anda melakukan ini, MediaConvert tulis file keluaran Anda ke bucket Anda, dan Anda memberikan akses akun lain ke bucket Anda.

- MediaConvert Tulis file output Anda ke bucket yang dimiliki oleh akun lain.

Anda dapat MediaConvert menerapkan daftar kontrol akses kaleng Amazon S3 (ACL) ke output Anda. ACL kalengan adalah ACL standar yang mencakup izin yang diperlukan.

Ketika Anda melakukan ini, Anda masih memiliki file output, tetapi MediaConvert memberikan akses ke output kepada pemilik bucket.

Topik

- [Memberikan akses ke bucket Amazon S3 keluaran Anda](#)
- [Menulis output Anda ke bucket Amazon S3 di akun lain](#)

Memberikan akses ke bucket Amazon S3 keluaran Anda

Misalkan Anda ingin output MediaConvert pekerjaan Anda berada di bucket Amazon S3 yang Anda miliki, tetapi Anda ingin pengguna yang termasuk dalam akun AWS lain memiliki akses ke sana. Untuk memberikan akses, Anda dapat menambahkan kebijakan bucket Amazon S3 ke bucket keluaran Anda.

Untuk tutorial tentang cara memberikan akses ini, lihat [Contoh 2: Pemilik bucket yang memberikan izin bucket lintas akun di Panduan Pengguna](#) Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Contoh kebijakan bucket berikut memberikan akses ke bucket keluaran Anda:

```
{
  "Id": "Policy1572454561447",
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1572454547712",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "111122223333"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Menulis output Anda ke bucket Amazon S3 di akun lain

Jika Anda ingin output MediaConvert pekerjaan Anda berada di bucket Amazon S3 yang dimiliki oleh akun AWS lain, Anda bekerja sama dengan administrator akun tersebut untuk menambahkan kebijakan izin bucket yang memberi Anda akses untuk menulis file dan menambahkan daftar kontrol akses (ACL) Amazon S3 ke output. Kemudian Anda mengatur MediaConvert pekerjaan Anda untuk menulis ke ember itu dan secara otomatis menambahkan ACL kalengan bucket-owner-full-control seperti yang dilakukan.

Hasil dari pengaturan ini adalah Anda memiliki file, tetapi mereka berada di ember akun lain. Pemilik bucket memiliki akses penuh ke file.

Untuk menulis output Anda ke ember yang dimiliki oleh akun lain

1. Bekerja sama dengan administrator akun lain untuk menambahkan kebijakan bucket ke bucket Amazon S3 tempat Anda ingin menulis file keluaran. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Bagaimana cara menambahkan kebijakan Bucket S3?](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

Contoh kebijakan bucket berikut memberikan izin yang diperlukan:

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Policy1570060985561",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1570060984261",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:role/MediaConvertRole"
        ]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
```

```
        "arn:aws:s3:::bucket",  
        "arn:aws:s3:::bucket/*"  
    ]  
}  
]
```

2. Untuk pekerjaan apa pun yang menulis output ke bucket tersebut, terapkan ACL kontrol penuh pemilik Bucket sebagai berikut:
 - a. Atur pekerjaan Anda seperti biasa. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tutorial: Mengkonfigurasi pengaturan pekerjaan](#).
 - b. Tentukan bucket Amazon S3 akun lain untuk Tujuan keluaran Anda. Pada halaman Buat pekerjaan, di panel Job di sebelah kiri, pilih grup keluaran. Di bagian pengaturan grup di sebelah kanan, temukan Tujuan.
 - c. Aktifkan kontrol Akses, lalu pilih kontrol penuh pemilik Bucket untuk daftar kontrol akses Canned.

Cara mengizinkan atau melarang jenis lokasi input

AWS Elemental MediaConvert mendukung jenis lokasi input Amazon S3, HTTPS, dan HTTP untuk media input dan file Anda. Anda dapat mengizinkan atau melarang akses ke satu atau beberapa jenis lokasi masukan ini dengan menggunakan MediaConvert kebijakan.

Secara default, setiap Wilayah di AWS akun Anda tidak memiliki kebijakan dan MediaConvert mengizinkan semua jenis lokasi input yang didukung. Anda hanya perlu membuat kebijakan input jika Anda ingin melarang akses ke satu atau beberapa jenis lokasi input ini.

Untuk mencegah pekerjaan berjalan dengan jenis lokasi input yang tidak diizinkan, buat kebijakan MediaConvert Input.

Selain itu, untuk mencegah lowongan dikirimkan ke MediaConvert API jika kebijakan Input tidak ada, buat kebijakan IAM menggunakan kunci kondisi. Anda dapat menerapkan kebijakan IAM ini ke peran IAM di seluruh organisasi Anda.

Bagian berikut menjelaskan cara membuat kebijakan Input dan cara menggunakan kunci kondisi IAM untuk mengizinkan atau melarang jenis lokasi input.

Topik

- [Cara mengizinkan atau melarang jenis lokasi input menggunakan kebijakan Input](#)
- [Cara menggunakan kunci kondisi IAM dengan kebijakan Input](#)

Cara mengizinkan atau melarang jenis lokasi input menggunakan kebijakan Input

Untuk membuat atau mengubah kebijakan, kirimkan `put-policy` perintah menggunakan API, SDK, atau Antarmuka Baris Perintah (CLI) dan sertakan kebijakan tersebut di JSON. Kunjungi [Referensi MediaConvert API](#) untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah kebijakan yang didukung dan kode respons yang diharapkan.

Berikut ini adalah contoh cara mengirimkan kebijakan menggunakan CLI. Contoh ini memungkinkan pekerjaan dengan input Amazon S3 dan HTTPS, dan melarang pekerjaan dengan input HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"S3Inputs":"ALLOWED", "HttpsInputs":"ALLOWED", "HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Jika Anda tidak menentukan lokasi masukan dalam kebijakan JSON, MediaConvert akan memperlakukan lokasi input sebagai DIIZINKAN. Berikut adalah contoh lain yang memungkinkan pekerjaan dengan input Amazon S3 dan HTTPS, dan melarang pekerjaan dengan input HTTP:

```
aws mediaconvert put-policy --policy '{"HttpInputs":"DISALLOWED"}'
```

Perhatikan bahwa perintah `put-policy` menimpa kebijakan yang ada di Region.

Ambil kebijakan saat ini

Untuk mengambil kebijakan saat ini di JSON, kirimkan perintah: `get-policy`

```
aws mediaconvert get-policy
```

Hapus kebijakan saat ini

Untuk menghapus kebijakan saat ini dan mengizinkan semua input (kembali ke perilaku default), kirimkan `delete-policy` perintah:

```
aws mediaconvert delete-policy
```

Apa yang terjadi ketika Anda mencoba mengirimkan pekerjaan dengan lokasi input yang tidak diizinkan?

Jika Anda mencoba mengirimkan pekerjaan yang menentukan lokasi input yang dilarang oleh kebijakan Anda, MediaConvert akan menampilkan kesalahan HTTP 400 (`BadRequestException`). Pesan galatnya adalah: Anda menentukan lokasi input yang dilarang oleh kebijakan Anda. Tentukan lokasi input yang diizinkan dan kirim ulang pekerjaan Anda. Karena MediaConvert mencegah pekerjaan ini dikirimkan, mereka tidak akan muncul dalam riwayat pekerjaan Anda.

Jika Anda mengirimkan pekerjaan yang menentukan lokasi input yang diizinkan, tetapi pekerjaan tersebut mengharuskan mengakses lokasi input lain yang tidak diizinkan, pekerjaan Anda akan gagal. Misalnya, Anda mungkin mengalami ini jika Anda menentukan manifes Apple HLS di lokasi Amazon S3 yang diizinkan yang mereferensikan file segmen masukan lainnya di lokasi HTTP yang tidak diizinkan. Kode kesalahan kegagalan pekerjaan adalah 3457 dan pesannya adalah: Anda menentukan lokasi input yang dilarang oleh kebijakan Anda. Tentukan lokasi input yang diizinkan dan kirim ulang pekerjaan Anda.

Cara menggunakan kunci kondisi IAM dengan kebijakan Input

Saat Anda menyertakan kunci kondisi dalam kebijakan IAM yang Anda gunakan untuk mengirimkan permintaan pekerjaan buat, IAM akan memeriksa apakah akun Anda memiliki kebijakan Input yang cocok dengan kondisi tersebut. Kondisi yang Anda tentukan harus sesuai dengan kebijakan Input akun Anda agar permintaan API diotorisasi. Anda dapat menggunakan salah satu tombol kondisi boolean berikut:

- `HttpInputsAllowed`
- `HttpsInputsAllowed`
- `S3 InputsAllowed`

Saat menggunakan tombol kondisi, pertimbangkan skenario berikut:

Jika kondisi dan kebijakan Input cocok, misalnya jika Anda menyetel `HTTPInputsDiizinkan` *true* dan kebijakan Input akun Anda mengizinkan input HTTP, maka permintaan pekerjaan pembuatan Anda akan dikirimkan ke MediaConvert API.

Jika kondisi dan kebijakan Input tidak cocok, misalnya jika Anda menyetel `HTTPInputsDiizinkan` *false* dan kebijakan Input akun Anda mengizinkan input HTTP, maka permintaan pekerjaan buat Anda tidak akan dikirimkan ke MediaConvert API. Anda akan menerima pesan galat berikut sebagai

gantinya: "message": "User: arn:aws:iam: :111122223333:" user/User is not authorized to perform: mediaconvert:CreateJob on resource: arn:aws:mediaconvert:us-west-2:111122223333:queues/Default

Jika kondisi dan kebijakan Input cocok, misalnya jika Anda menyetel HTTPInputsDiizinkan *false* dan kebijakan Input akun Anda melarang input HTTP, maka permintaan pekerjaan pembuatan Anda akan dikirimkan ke API. MediaConvert Namun, API kemudian akan mengembalikan kesalahan HTTP 400 (BadRequestException). Pesan galatnya adalah: Anda menentukan lokasi input yang dilarang oleh kebijakan Anda. Tentukan lokasi input yang diizinkan dan kirim ulang pekerjaan Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang menggunakan kunci kondisi IAM, lihat [elemen kebijakan IAM JSON: Kondisi dalam Panduan](#) Pengguna IAM.

JSON berikut adalah contoh kebijakan IAM menggunakan kunci MediaConvert kondisi yang memeriksa apakah akun Anda memiliki kebijakan Input yang melarang input HTTP:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "BlockHTTPInputsExample",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "mediaconvert:CreateJob",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpInputsAllowed": false
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:HttpsInputsAllowed": true
        },
        "BoolIfExists": {
          "mediaconvert:S3InputsAllowed": true
        }
      }
    }
  ]
}
```

Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan kunci kondisi di dalam MediaConvert, lihat [Bagaimana AWS Elemental MediaConvert bekerja dengan IAM](#).

Validasi kepatuhan untuk AWS Elemental MediaConvert

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan AWS Elemental MediaConvert sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk mempelajari apakah an Layanan AWS berada dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [Layanan AWS di Lingkup oleh Program Kepatuhan Layanan AWS](#) dan pilih program kepatuhan yang Anda minati. Untuk informasi umum, lihat [Program AWS Kepatuhan Program AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Kepatuhan dan Tata Kelola Keamanan](#) – Panduan implementasi solusi ini membahas pertimbangan arsitektur serta memberikan langkah-langkah untuk menerapkan fitur keamanan dan kepatuhan.
- [Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA](#) — Daftar layanan yang memenuhi syarat HIPAA. Tidak semua memenuhi Layanan AWS syarat HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [AWS Panduan Kepatuhan Pelanggan](#) - Memahami model tanggung jawab bersama melalui lensa kepatuhan. Panduan ini merangkum praktik terbaik untuk mengamankan Layanan AWS dan memetakan panduan untuk kontrol keamanan di berbagai kerangka kerja (termasuk Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Dewan Standar Keamanan Industri Kartu Pembayaran (PCI), dan Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO)).
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config Layanan menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub](#)— Ini Layanan AWS memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk sumber

daya AWS Anda serta untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat [Referensi kontrol Security Hub](#).

- [Amazon GuardDuty](#) — Ini Layanan AWS mendeteksi potensi ancaman terhadap beban kerja Akun AWS, kontainer, dan data Anda dengan memantau lingkungan Anda untuk aktivitas mencurigakan dan berbahaya. GuardDuty dapat membantu Anda mengatasi berbagai persyaratan kepatuhan, seperti PCI DSS, dengan memenuhi persyaratan deteksi intrusi yang diamanatkan oleh kerangka kerja kepatuhan tertentu.
- [AWS Audit Manager](#) Ini Layanan AWS membantu Anda terus mengaudit AWS penggunaan Anda untuk menyederhanakan cara Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri.

Ketahanan di AWS Elemental MediaConvert

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. AWS Wilayah menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi, yang terhubung dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang dan mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan failover di antara Zona Ketersediaan tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur biasa yang terdiri dari satu atau beberapa pusat data.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [infrastruktur AWS global](#).

Keamanan infrastruktur di AWS Elemental MediaConvert

Sebagai layanan terkelola, AWS Elemental MediaConvert dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses MediaConvert melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.

- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan ID kunci akses dan kunci akses rahasia yang terkait dengan prinsipal IAM. Atau Anda bisa menggunakan [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) untuk membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Memahami penagihan dan penggunaan di MediaConvert

Saat menggunakan AWS Elemental MediaConvert, Anda tidak perlu membayar biaya di muka atau berkomitmen pada berapa banyak konten yang akan Anda transkode. Seperti yang lain Layanan AWS, Anda membayar saat Anda pergi dan hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan.

Bagian ini memberikan informasi yang sangat umum tentang harga. Untuk informasi rinci, lihat <https://aws.amazon.com/mediaconvert/harga/>.

AWS memberikan laporan berikut untuk MediaConvert:

- Laporan penagihan — Menyediakan tampilan tingkat tinggi dari semua aktivitas untuk Layanan AWS yang Anda gunakan, termasuk MediaConvert. Dengan laporan penagihan, Anda juga dapat menemukan jumlah total Menit Transcoding Normalisasi untuk MediaConvert pekerjaan yang ditagih dalam periode penagihan. Untuk informasi selengkapnya tentang laporan penagihan, lihat [AWS Billing laporan untuk MediaConvert](#).
- Laporan penggunaan—Ringkasan aktivitas untuk layanan tertentu, yang dikumpulkan berdasarkan jam, hari, atau bulan. Anda dapat memilih jenis penggunaan dan operasi yang akan disertakan, dan memilih bagaimana data dikumpulkan. Dengan laporan penggunaan, Anda dapat menemukan rincian MediaConvert fitur yang Anda gunakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS laporan penggunaan untuk MediaConvert](#).

Topik berikut memberikan informasi tentang penagihan dan pelaporan penggunaan untuk MediaConvert.

Topik

- [AWS Billing laporan untuk MediaConvert](#)
- [AWS laporan penggunaan untuk MediaConvert](#)
- [Memahami laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda untuk MediaConvert](#)

AWS Billing laporan untuk MediaConvert

Tagihan bulanan Anda dari AWS memisahkan informasi penggunaan dan biaya Anda berdasarkan Layanan AWS dan fungsinya. Ada beberapa AWS Billing laporan yang tersedia: laporan bulanan, laporan alokasi biaya, dan laporan penagihan terperinci. Dengan laporan penagihan, Anda juga

dapat menemukan jumlah total Menit Transcoding Normalisasi untuk MediaConvert pekerjaan yang ditagih dalam periode penagihan. Untuk informasi tentang cara melihat laporan penagihan, lihat [Melihat Tagihan Anda](#) di Panduan Pengguna AWS Billing .

Untuk melacak AWS penggunaan Anda dan memberikan perkiraan biaya yang terkait dengan akun Anda, Anda dapat mengatur AWS Cost and Usage Reports. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Apa itu Laporan AWS Biaya dan Penggunaan?](#) dalam Panduan Ekspor AWS Data.

Anda juga dapat mengunduh laporan penggunaan yang memberikan detail lebih lanjut tentang MediaConvert penggunaan Anda daripada laporan penagihan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS laporan penggunaan untuk MediaConvert](#).

Untuk informasi rinci tentang biaya MediaConvert penggunaan, lihat [MediaConvert Harga](#) dan [MediaConvertFAQs](#).

Untuk informasi tentang memahami kode dan singkatan yang digunakan dalam laporan penagihan dan penggunaan MediaConvert, lihat. [Memahami laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda untuk MediaConvert](#)

Mengunduh laporan MediaConvert penagihan

Anda dapat mengunduh laporan penagihan sebagai file nilai yang dipisahkan koma (CSV). Selain biaya, laporan ini juga menunjukkan jumlah total Menit Transcoding Normalisasi untuk pekerjaan Anda.

Untuk mengunduh laporan penagihan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. Di bilah judul, pilih nama pengguna atau ID akun Anda, lalu pilih Billing and Cost Management.
3. Di panel navigasi, pilih Tagihan.
4. Di bawah Amazon Web Services, Inc. mengenakan biaya berdasarkan layanan, Filter berdasarkan nama layanan atau nama wilayah, masukkan Service name = Elemental MediaConvert
5. Di bagian atas halaman, pilih Unduh semua ke CSV.

AWS laporan penggunaan untuk MediaConvert

Saat mengunduh laporan penggunaan, Anda dapat memilih untuk menggabungkan data penggunaan berdasarkan jam, hari, atau bulan. Laporan AWS Elemental MediaConvert penggunaan mencantumkan operasi berdasarkan jenis penggunaan dan Wilayah AWS. Untuk laporan lebih rinci tentang MediaConvert penggunaan Anda, unduh laporan AWS penggunaan yang dihasilkan secara dinamis. Anda dapat memilih jenis penggunaan dan periode waktu yang akan disertakan. Anda juga dapat memilih cara pengumpulan data. Untuk informasi selengkapnya tentang laporan penggunaan, lihat [Laporan AWS Penggunaan](#) di Panduan Pengguna Ekspor AWS Data.

Laporan MediaConvert penggunaan mencakup informasi berikut:

- Layanan - MediaConvert
- UsageType — Satu atau beberapa hal berikut:
 - Kode yang mengidentifikasi Wilayah AWS tempat Anda menjalankan pekerjaan
 - Kode yang mengidentifikasi tingkat pekerjaan sesuai permintaan
 - Kode yang mengidentifikasi MediaConvert fitur yang Anda gunakan dalam pekerjaan Anda
 - Kode yang mengidentifikasi jumlah Normalized Transcode Minutes (NTM)
 - Kode yang mengidentifikasi slot transcode cadangan (RTS)

Untuk penjelasan rinci tentang jenis MediaConvert penggunaan, lihat [Memahami laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda untuk MediaConvert](#).

Mengunduh laporan MediaConvert penggunaan

Anda dapat mengunduh laporan penggunaan dalam bentuk file XML atau file nilai yang dipisahkan oleh koma (CSV).

Untuk mengunduh laporan penggunaan

1. Masuk ke AWS Management Console dan buka MediaConvert konsol di <https://console.aws.amazon.com/mediaconvert/>.
2. Di bilah judul, pilih nama pengguna atau ID akun Anda, lalu pilih Billing and Cost Management.
3. Di panel navigasi, pilih Cost explorer.
4. Di bawah parameter Laporan, Kelompokkan menurut, Dimensi, pilih Jenis penggunaan.
5. Di bawah Filter, Layanan, pilih Elemental MediaConvert.

6. Di bawah Rincian biaya dan penggunaan, pilih Unduh sebagai CSV.

Memahami laporan AWS penagihan dan penggunaan Anda untuk MediaConvert

AWS Elemental MediaConvert laporan penagihan dan penggunaan menggunakan kode dan singkatan.

A UsageType adalah string dengan nilai seperti PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM, SYD-DOLBY_VIS-HD-NTM, atau DUB-B-AVC-SD-SHQ-30-NTM. Untuk pekerjaan sesuai permintaan, setiap jenis penggunaan dimulai dengan Wilayah AWS awalan, diikuti oleh fitur yang digunakan, dan diakhiri dengan kode yang menunjukkan Normalized Transcoding Minutes (NTM).

Menit transcoding yang dinormalisasi adalah kombinasi yang dihitung dari menit keluaran dan fitur yang digunakan. Mereka MediaConvert adalah unit standar untuk mengukur layanan dan penggunaan fitur. Ini berarti bahwa saat Anda menggunakan lebih banyak fitur, pekerjaan transcoding Anda berkontribusi lebih besar untuk memenuhi ambang diskon bersama bulanan. [Untuk informasi lebih rinci tentang NTM dan monthly shared discount threshold, lihat MediaConvert Harga dan. MediaConvertFAQs](#)

Tabel di bawah ini memetakan Wilayah AWS kode penagihan pendek ke Wilayah AWS kode dan nama konvensional. Misalnya, penggunaan bernama PDX-P-AVC-HD-MHQ-60-NTM menunjukkan pekerjaan yang dijalankan di us-west-2 (PDX). Ini juga menunjukkan penagihan tingkat profesional (P), pengkodean codec video AVC (AVC), tingkat penyetelan kualitas HQ multi-pass (MHQ), antara 60 dan 119 frame per detik (60), dan menit transcoding yang dinormalisasi (NTM).

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah dan Zona Ketersediaan](#).

Kode wilayah penagihan	Nama wilayah	Kode Wilayah
ARN	Eropa (Stockholm)	eu-north-1
AUH	Timur Tengah (UEA)	me-central-1
BOM	Asia Pasifik (Mumbai)	ap-south-1
CDG	Eropa (Paris)	eu-west-3
CMH	AS Timur (Ohio)	us-east-2

Kode wilayah penagihan	Nama wilayah	Kode Wilayah
CPT	Afrika (Cape Town)	af-south-1
SULIH SUARA	Eropa (Irlandia)	eu-west-1
DXB	Timur Tengah (UEA)	me-central-1
FRA	Eropa (Frankfurt)	eu-central-1
GRU	Amerika Selatan (Sao Paulo)	sa-east-1
IAD	US East (Northern Virginia)	us-east-1
ICN	Asia Pasifik (Seoul)	ap-northeast-2
KIX	Asia Pacific (Osaka)	ap-northeast-3
LHR	Eropa (London)	eu-west-2
MEL	Asia Pasifik (Melbourne)	ap-southeast-4
NRT	Asia Pasifik (Tokyo)	ap-northeast-1
PDT	AWS GovCloud (AS-Barat)	us-gov-west-1
PDX	AS Barat (Oregon)	us-west-2
SFO	AS Barat (California Utara)	us-west-1
DOSA	Asia Pasifik (Singapura)	ap-southeast-1
SYD	Asia Pasifik (Sydney)	ap-southeast-2
YUL	Kanada (Pusat)	ca-central-1
ZHY	Tiongkok (Ningxia)	cn-northwest-1

Tabel berikut mencantumkan jenis penggunaan yang muncul dalam laporan penagihan dan penggunaan serta singkatannya.

Singkatan penggunaan	Penggunaan
120	Lebih besar dari 60 fps, tetapi kurang dari atau sama dengan 120 frame per detik
30	Kurang dari atau sama dengan 30 frame per detik
4K	Lebih besar dari 1080p, tetapi kurang dari atau sama dengan resolusi 2160p
60	Lebih besar dari 30 fps, tetapi kurang dari atau sama dengan 60 frame per detik
8K	lebih besar dari 2160p, hingga dan termasuk resolusi 4320p
AUD	Hanya audio
AV1	AV1 codec video
AVC	AVC codec video
AVCI	AVC-Intra codec video
B	Tingkat dasar
DOLBY	Dolby audio
DOLBY_VIS	Dolby Vision
PEMBENTUK KERANGKA	FrameFormer algoritma konversi frame rate
GIF	Animasi GIF
HD	Lebih besar dari atau sama dengan 720p, tetapi kurang dari atau sama dengan resolusi 1080p
HDR10PLUS	HDR 10 plus

Singkatan penggunaan	Penggunaan
HEVC	HEVC codec video
KANTAR	Kantar watermarking
M	Tingkat penyetelan kualitas multi-pass
MHQ	Tingkat penyetelan kualitas HQ multi-pass
MP2	MPEG-2 codec video
NEXGUARD	NexGuard watermarking
NIELSEN_SID_TIC	Nielsen watermarking
NTM	Menit transcoding yang dinormalisasi
P	Tingkat profesional
LULUS	Video passthrough
PR	Apple ProRes codec video
MENYELIDIKI	MediaConvert Menyelidiki
RTS	Slot transcode yang dicadangkan
D	Tingkat penyetelan kualitas single-pass
SD	Resolusi kurang dari 720p
SHQ	Tingkat penyetelan kualitas HQ single-pass
VC3	VC-3 codec video
VP8	VP8 codec video
VP9	VP9 codec video
XAVC	XAVC codec video

Singkatan penggunaan	Penggunaan
Y	Tahunan RTS komitmen

AWS Elemental MediaConvert informasi terkait

Temukan tautan ke contoh kode, tutorial, dan informasi bermanfaat lainnya untuk memulai AWS Elemental MediaConvert.

Contoh kode dan tutorial untuk solusi AWS Elemental MediaConvert VOD

Temukan contoh kode dan tutorial untuk mengotomatiskan alur kerja video on demand (VOD):

- [Toolkit otomatisasi VOD](#) — contoh kode dan AWS CloudFormation skrip aktif GitHub untuk mengotomatiskan alur kerja video on demand (VOD). AWS
- [Video sesuai permintaan di AWS](#) — contoh kode, panduan penerapan, dan AWS CloudFormation templat di AWS Solusi. Alur kerja dalam solusi ini menyerap video sumber, memproses video untuk diputar di berbagai perangkat, dan menyimpan file media yang ditranskode untuk pengiriman sesuai permintaan ke pengguna akhir melalui Amazon. CloudFront

Temukan kode untuk alur kerja VOD lengkap dari ingest hingga pengiriman dalam [Video sesuai permintaan di AWS](#) in Solutions.AWS

AWS sumber belajar

Jelajahi tempat-tempat untuk belajar tentang menggunakan AWS layanan:

- [Kelas & Lokakarya](#) - Tautan ke kursus berbasis peran dan khusus, selain laboratorium mandiri untuk membantu mempertajam keterampilan Anda AWS dan mendapatkan pengalaman praktis.
- [AWS Pusat Pengembang](#) — Jelajahi tutorial, unduh alat, dan pelajari tentang acara AWS pengembang.
- [AWS Alat Pengembang](#) — Tautan ke alat pengembang SDKs, toolkit IDE, dan alat baris perintah untuk mengembangkan dan mengelola AWS aplikasi.
- [Memulai Pusat Sumber Daya](#) — Pelajari cara menyiapkan Akun AWS, bergabung dengan AWS komunitas, dan meluncurkan aplikasi pertama Anda.
- [Hands-On Tutorial](#) - Ikuti step-by-step tutorial untuk meluncurkan aplikasi pertama Anda. AWS
- [AWS Whitepaper](#) — Tautan ke daftar lengkap AWS whitepaper teknis, yang mencakup topik-topik seperti arsitektur, keamanan, dan ekonomi dan ditulis oleh AWS Solutions Architects atau pakar teknis lainnya.

- [AWS Dukungan Pusat](#) — Hub untuk membuat dan mengelola AWS Dukungan kasus Anda. Juga termasuk tautan ke sumber daya bermanfaat lainnya, seperti forum, teknis FAQs, status kesehatan layanan, dan AWS Trusted Advisor.
- [Dukungan](#) — Halaman web utama untuk informasi tentang Dukungan, saluran dukungan respons cepat untuk membantu Anda membangun dan menjalankan aplikasi di cloud. one-on-one
- [Hubungi Kami](#) — Titik kontak pusat untuk pertanyaan tentang tandaihan AWS , akun, peristiwa, penyalahgunaan, dan masalah lainnya.
- [AWS Ketentuan Situs](#) — Informasi terperinci tentang hak cipta dan merek dagang kami; akun, lisensi, dan akses situs Anda; dan topik lainnya.

Riwayat dokumen untuk Panduan Pengguna

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada AWS Elemental MediaConvert dokumentasi. Kami juga rutin memperbarui dokumentasi untuk menjawab umpan balik yang Anda kirimkan kepada kami.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
Masukan TAMS	MediaConvert menambahkan dukungan untuk memproses konten langsung dari server TAMS.	Juli 21, 2025
Passthrough video	MediaConvert menambahk an dukungan untuk video passthrough untuk video input HEVC (H.265).	Juli 3, 2025
Manifestasi C2PA	MediaConvert menambahkan dukungan untuk manifestasi C2PA dalam MP4 output.	Juni 10, 2025
Laporan metrik per bingkai	MediaConvert menambahkan dukungan untuk laporan metrik per frame.	5 Mei 2025
Passthrough video	MediaConvert menambahkan dukungan untuk passthrough video untuk video input AVC.	Maret 19, 2025
Antrian sesuai permintaan	MediaConvert memperbar ui cara Anda mengelola beberapa pekerjaan bersamaan dalam antrian sesuai permintaan.	Desember 6, 2024

Pembaruan dokumentasi	Pembaruan navigasi ke Panduan AWS Elemental MediaConvert Pengguna.	September 27, 2024
SPEKE Versi 2.0	MediaConvert menambahkan dukungan untuk SPEKE Versi 2.0	September 20, 2024
Memahami penagihan dan penggunaan	Menambahkan babak baru dengan informasi tentang penagihan dan penggunaan dalam MediaConvert	September 17, 2024
Transisi hamparan video	MediaConvert menambahkan dukungan untuk transisi overlay video.	September 13, 2024
Cari pekerjaan	Dengan AWS Elemental MediaConvert, Anda dapat mencari pekerjaan dengan nama file input tertentu.	Juni 20, 2024
Visi Dolby	MediaConvert menambahkan SDR dan HDR10 masukan dukungan untuk output Dolby Vision Profil 8.1.	Juni 14, 2024
Pencampuran deskripsi audio	MediaConvert sekarang mendukung pencampuran deskripsi audio.	Maret 6, 2024
Visi Dolby	MediaConvert menambahkan dukungan SDR input untuk Dolby Vision output.	Maret 1, 2024
3D LUTs	MediaConvert menambahkan dukungan untuk konversi warna dengan 3D LUTs.	Januari 17, 2024

Perilaku penskalaan video	MediaConvert menambahkan mode penskalaan video berikut: Fit, Fit tanpa upscaling, dan Fill.	10 November 2023
Transcoding yang dipercepat	MediaConvert menambahkan dukungan transcoding dipercepat untuk input Matroska.	20 Oktober 2023
Hampanan video	MediaConvert menambahkan dukungan untuk overlay video.	4 Oktober 2023
Format keluaran yang didukung	Pembaruan dokumentasi. Gabungan tabel video dan audio. Ditambahkan crosslink ke wadah dan tabel referensi codec.	4 Oktober 2023
Input dan output yang didukung	Ditambahkan wadah dan tabel referensi codec.	4 Oktober 2023
Format masukan yang didukung	Pembaruan dokumentasi. Gabungan tabel video dan audio. Ditambahkan crosslink ke wadah dan tabel referensi codec.	4 Oktober 2023
Pembaruan dokumentasi	Menata ulang Panduan Pengguna.	September 19, 2023
Antrian	Dokumentasi antrian yang direorganisasi, termasuk prosedur dan contoh yang diperbarui. AWS CLI	Juli 19, 2023

Peringatan warna	MediaConvert menambahkan metadata warna yang hilang dan peringatan rentang sampel.	Juli 17, 2023
Visi Dolby	MediaConvert menambahkan dukungan penyisipan Gambar untuk HDR10+ input dan Dolby Vision output.	Juni 30, 2023
Codec audio AAC	Kami menambahkan bagian yang mencantumkan kombinasi mode pengkodean, profil, laju pengambilan sampel, dan bitrate yang didukung untuk codec AAC.	31 Mei 2023
Profil MXF XDCAM RDD9	MediaConvert menambahkan dukungan untuk output MXF dengan profil XDCAM. RDD9	19 Mei 2023
TLS	MediaConvert Klien API sekarang membutuhkan minimal TLS 1.2.	12 Mei 2023
Pengaturan pengkodean untuk kualitas video	Menambahkan rekomendasi pengaturan pekerjaan tambahan untuk kualitas video yang dioptimalkan.	April 25, 2023
Passthrough video	MediaConvert sekarang mendukung passthrough video untuk video input i-Frame saja.	24 April 2023

Pemecahan Masalah	AWS Elemental MediaConvert sekarang mengembalikan peringatan ketika pekerjaan transcoding mengalami masalah yang tidak mencegah pekerjaan selesai. Lihat bagian Pemecahan Masalah baru untuk informasi tentang peringatan dan kesalahan.	5 April 2023
Pemantauan AWS Elemental MediaConvert	AWS Elemental MediaConvert sekarang memancarkan lebih banyak EventBridge peristiwa Amazon dan CloudWatch metrik Amazon. Gunakan mereka untuk membantu mengidentifikasi tren, statistik, atau masalah dengan pekerjaan dan output Anda.	5 April 2023
Masukan GIF animasi	MediaConvert menambahkan dukungan untuk GIF animasi sebagai format input.	28 Februari 2023
AWS Identity and Access Management	Memperbarui panduan untuk menyelaraskan dengan praktik terbaik IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Praktik terbaik keamanan di IAM .	14 Februari 2023
Masukan VFR WEBM dan MKV	MediaConvert menambahkan dukungan input untuk wadah WEBM dan MKV dengan frame rate variabel.	1 Februari 2023

<u>Buat Dolby Vision output dari HDR10 input</u>	MediaConvert menambahkan dukungan untuk output Dolby Vision Profil 5 yang dibuat dari HDR10 input.	Juni 23, 2022
<u>Aturan ABR otomatis</u>	MediaConvert menambahkan aturan pembatasan ukuran rendisi untuk ABR Otomatis.	24 Mei 2022
<u>Generator video</u>	MediaConvert menambahkan dukungan untuk menghasilkan video hitam.	29 April 2022
<u>Video pad</u>	MediaConvert menambahkan dukungan untuk padding video dengan bingkai video hitam.	29 April 2022
<u>Buat output khusus audio dalam wadah DASH</u>	MediaConvert menambahkan dukungan untuk output DASH khusus audio	29 April 2022
<u>Buat Dolby Vision profil 8.1 output</u>	MediaConvert sekarang mendukung output Dolby Vision Profil 8.1, yang kompatibel dengan keduanya HDR10 dan Dolby Vision pemain.	29 April 2022
<u>Pengaturan pengkodean untuk kualitas video</u>	Pelajari cara membuat AWS Elemental MediaConvert lowongan kerja dengan pengaturan encoding yang secara otomatis dioptimalkan untuk kualitas video.	15 November 2021

Mengizinkan atau melarang jenis lokasi masukan	Anda sekarang dapat mengizinkan atau melarang jenis lokasi input menggunakan kebijakan Input.	Oktober 8, 2021
Pemformatan gaya TTML	Pelajari tentang pemformatan gaya untuk keterangan masukan TTHTML.	September 16, 2021
Integrasi mitra baru untuk watermarking Kantar SNAP	Pelajari cara menggunakan AWS Elemental MediaConvert untuk menyandikan tanda air audio Kantar.	10 Mei 2021
Tambahkan dukungan untuk konsumsi HLS	MediaConvert sekarang mendukung HLS sebagai format input.	31 Maret 2021
Pemilihan profil MXF otomatis yang disempurnakan untuk output MPEG-2	MediaConvert pemilihan profil MXF otomatis default sekarang memilih profil SMPTE-386 D10 ketika pengaturan pengkodean output memungkinkan untuk itu. Jika tidak, MediaConvert pilih RDD9 XDCAM. Pelajari detail tentang pengaturan pengkodean yang diperlukan untuk D10.	9 Februari 2021
Wadah audio input baru yang didukung: WMA	AWS Elemental MediaConvert sekarang mendukung input audio WMA.	9 Februari 2021

Pembaruan khusus dokumen: Hapus dokumen dukungan HLS ingest	Pembaruan ini mengoreksi kesalahan dokumentasi yang menunjukkan dukungan untuk HLS ingest. MediaConvert akan memberikan dukungan untuk HLS menelan dalam rilis mendatang.	9 Februari 2021
AWS Elemental MediaConvert sekarang mendukung input HLS	Pelajari tentang persyaratan paket, fitur yang kompatibel, dan batasan fitur saat Anda menggunakan HLS paket sebagai masukan MediaConvert.	9 Februari 2021
Input HTTP untuk sekarang AWS Elemental MediaConvert dapat menggunakan pengalihan	Lihat persyaratan yang diperbarui untuk memberikan masukan Anda MediaConvert melalui HTTP.	7 Januari 2021
AWS Elemental MediaConvert menyederhanakan pengaturan izin untuk menggunakan layanan.	Anda dapat membuat peran AWS Identity and Access Management (IAM) untuk memberikan izin ke layanan, dengan mengikuti langkah-langkah berikut di dalam konsol. MediaConvert	7 Januari 2021
Pelajari cara menggunakan fitur ABR otomatis yang baru.	Dengan ABR otomatis, siapkan AWS Elemental MediaConvert tumpukan bitrate adaptif (ABR) Anda untuk Anda, berdasarkan masukan Anda. Layanan ini menciptakan jumlah rendisi yang tepat, pada resolusi dan bitrate yang sesuai.	11 November 2020

<u>Support untuk profil MXF tambahan dan pemilihan profil otomatis</u>	Pelajari cara membuat output MXF dengan. MediaConvert	7 Oktober 2020
<u>Integrasi mitra baru untuk watermarking non-linear Nielsen</u>	Pelajari cara menggunakan AWS Elemental MediaConvert untuk menyandikan tanda air audio Nielsen.	7 Oktober 2020
<u>Pembaruan khusus dokumentasi. Topik baru tentang konversi frame rate, telecine dan inverse telecine, dan jenis pemindaian</u>	Pelajari tentang AWS Elemental MediaConvert pengaturan untuk mengonversi frame rate, menambahkan dan menghapus telecine, dan mengonversi jenis pemindaian antara progresif dan interlaced.	7 Oktober 2020
<u>Wadah keluaran baru yang didukung untuk VP8 dan VP9 video</u>	AWS Elemental MediaConvert sekarang mendukung codec VP8 dan VP9 video dalam output paket DASH, selain dukungan yang ada sebelumnya di WebM.	27 Agustus 2020
<u>Wadah input baru yang didukung untuk audio Opus</u>	AWS Elemental MediaConvert sekarang mendukung input audio Opus dalam wadah Matroska, baik sebagai audio sespan dengan output video dan sebagai input audio saja. Ini merupakan tambahan dari dukungan input Opus yang ada di wadah WebM.	27 Agustus 2020

[Format keluaran baru yang didukung](#)

Codec keluaran yang diperbarui dan tabel referensi kontainer untuk mencerminkan dukungan format baru. MediaConvert sekarang mendukung WebM sebagai wadah output dengan VP8 dan codec VP9 video dan codec audio Opus dan Vorbis.

3 Juni 2020

[Antrian melompat](#)

Pelajari tentang fitur AWS Elemental MediaConvert antrian melompat. Fitur ini memungkinkan Anda mengatur pekerjaan untuk secara otomatis pindah ke antrian yang berbeda setelah menunggu jangka waktu tertentu dalam antrian yang awalnya Anda kirimkan.

8 April 2020

[Anda sekarang dapat mengonversi dari HDR ke SDR dengan pemetaan nada otomatis](#)

Pelajari cara AWS Elemental MediaConvert menggunakan pemetaan nada untuk mengonversi secara otomatis dari format HDR ke ruang warna SDR.

6 Maret 2020

[Dukungan output 8k di AWS Elemental MediaConvert](#)

MediaConvert sekarang mendukung resolusi output hingga 8k. Temukan informasi selengkapnya tentang resolusi maksimum berdasarkan output codec.

25 November 2019

[Gunakan transcoding yang dipercepat dengan PAL lambat](#)

Anda sekarang dapat menggunakan Transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan PAL yang lambat.

15 November 2019

[Siapkan akses untuk AWS akun lain ke MediaConvert output Anda](#)

Anda sekarang dapat memberikan akses lintas akun dengan menulis AWS Elemental MediaConvert output Anda ke bucket Amazon S3 yang dimiliki oleh akun AWS lain dan menerapkan daftar kontrol akses kalengan (ACL) ke output Anda. Bab ini juga menyediakan informasi tentang metode alternatif untuk menyiapkan akses—memberikan akun lain akses ke bucket keluaran Anda di Amazon S3.

15 November 2019

[Format input baru yang didukung](#)

Tabel referensi yang diperbarui untuk mencerminkan dukungan format input baru. MediaConvert sekarang mendukung HEVC (H.265) dalam QuickTime wadah sebagai file input.

15 November 2019

[Format teks masukan baru yang didukung: SMPTE-TT](#)

Tabel referensi yang diperbarui mencerminkan dukungan teks baru. MediaConvert sekarang mendukung teks SMPTE-TT sebagai input.

15 November 2019

Format teks baru yang didukung	Tabel referensi yang diperbarui untuk mencerminkan dukungan teks baru. Keterangan keluaran sidecar IMSC sekarang tersedia di grup keluaran CMAF, DASH ISO, dan grup file. Anda dapat menghasilkan ini dari format teks input berikut: Tambahan, Tertanam, IMSC, Teleteks, TTML, SCC, SCTE-20, SMI, SRT, dan STL.	15 November 2019
Dukungan ESAM dalam output DASH	Anda sekarang dapat menentukan titik penyisipan iklan dalam output DASH dengan menyertakan dokumen XML/Event Signaling and Management (ESAM) sebagai string di dalam pengaturan pekerjaan Anda. AWS Elemental MediaConvert	15 November 2019
Pembaruan khusus dokumen: Menyinkronkan teks dan audio sespan dalam pekerjaan yang menggunakan klip dan jahitan input	Pelajari cara jadwal MediaConvert input dan output menyinkronkan video, audio, teks, dan overlay dalam pekerjaan alur kerja perakitan.	15 November 2019
Membuat manifest tambahan	Anda sekarang dapat mengatur paket streaming ABR Anda MediaConvert dengan daftar putar multivarian tambahan yang menentukan subset berbeda dari output Anda.	15 November 2019

Buat Dolby Vision output	Pelajari cara membuat Dolby Vision output dengan MediaConvert.	15 November 2019
Gunakan AWS tag terintegrasi pada AWS Elemental MediaConvert sumber daya	Anda sekarang dapat menggunakan AWS tag standar dengan MediaConvert pekerjaan dengan cara yang sama seperti yang Anda lakukan dengan antrian, template, dan preset. Anda dapat menggunakan tag ini untuk mengurutkan laporan penagihan untuk tujuan alokasi biaya, untuk menyertakan MediaConvert sumber daya Anda dalam grup sumber daya dengan sumber AWS daya lain, dan untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu.	9 Oktober 2019
Gunakan Transcoding yang dipercepat dengan penangkapan bingkai	Anda sekarang dapat menggunakan Accelerated transcoding untuk pekerjaan yang menyertakan output frame capture.	9 Oktober 2019
AWS Elemental MediaConvert Secara otomatis memilih Transcoding yang dipercepat untuk pekerjaan yang kompatibel	Anda sekarang dapat mengatur Transcoding yang Dipercepat ke PREFERRED, agar layanan kembali ke transcoding standar ketika input atau pengaturan pekerjaan Anda tidak kompatibel dengan Transcoding yang dipercepat.	9 Oktober 2019

[Pembaruan khusus dokumen,
kasus penggunaan untuk
Delta waktu](#)

Pelajari cara menggunakan pengaturan Delta waktu untuk menyinkronkan teks sespan dengan video Anda. Lihat contoh kasus penggunaa n yang menggambarkan masalah sinkronisasi teks umum yang dapat Anda perbaiki dengan setelan ini.

6 September 2019

[Sejajarkan teks sespan
dengan video Anda setelah
menggunakan setelan sumber
Timecode](#)

Saat Anda menggunakan sumber Timecode pengatura n input untuk menyelara skan file audio sespan Anda dengan video Anda, pastikan teks sespan Anda masih berbaris. Pelajari format teks sespan mana yang memerlukan penyesuaian dan cara membuat penyesuaian yang diperlukan.

6 September 2019

[Multi-sistem SPEKE DRM
untuk CMAF](#)

Saat Anda bekerja dengan mitra DRM yang sesuai dengan Speke untuk mengaktifkan DRM pada output CMAF Anda, Anda sekarang dapat memberi sinyal hingga tiga sistem IDs dalam manifes DASH Anda dan satu di manifes HLS Anda. Pelajari tentang pengaturan parameter enkripsi SPEKE ini di AWS Elemental MediaConvert pekerjaan Anda.

12 Agustus 2019

<u>Pekerjaan ekspor dan impor</u>	Pelajari cara mengekspor MediaConvert pekerjaan dan cara membuat pekerjaan baru dengan mengimpornya.	9 Agustus 2019
<u>Tentukan prioritas pekerjaan Anda</u>	Pelajari cara menetapkan prioritas relatif pekerjaan Anda saat Anda membuatnya.	30 Juli 2019
<u>Konversikan dua file input SCC ke teks yang disematkan</u>	Pelajari cara mengonversi teks input SCC ganda ke format tertanam.	30 Juli 2019
<u>Buat output khusus audio</u>	Pelajari cara membuat MediaConvert output yang hanya berisi audio, tanpa video.	23 Juli 2019
<u>HTTP input ke AWS Elemental MediaConvert</u>	Anda sekarang dapat menentukan URL HTTP (S) untuk input utama Anda ke pekerjaan MediaConvert transcoding. Pelajari tentang persyaratan input HTTP (S).	12 Juli 2019

[Pantau kemajuan unggahan
file keluaran](#)

Menggunakan CloudWatch Acara, Anda dapat memantau kemajuan pekerjaan Anda dengan perincian yang lebih halus. Itu karena sekarang AWS Elemental MediaConvert melaporkan persentase penyelesaian fase pekerjaan PROBING, UPLOADING, dan TRANSCODING. Ini selain melaporkan kemajuan pekerjaan secara keseluruhan dalam penyelesaian persen.

7 Mei 2019

[Pembaruan khusus dokumen,
pengidentifikasi format](#)

Pelajari cara menggunakan pengenalan format sebagai variabel dalam pengaturan pekerjaan Anda. Misalnya, Anda dapat menggunakan pengenalan format untuk mewakili nama file input Anda dalam template pekerjaan atau preset output, sehingga AWS Elemental MediaConvert menggunakan nama file input di jalur file untuk output Anda.

24 April 2019

[Anda sekarang dapat
membatalkan pekerjaan yang
sedang berlangsung](#)

Dengan AWS Elemental MediaConvert, Anda dapat membatalkan pekerjaan yang sudah berlangsung.

13 Maret 2019

[Pantau kemajuan pekerjaan](#)

Dengan CloudWatch Acara, Anda sekarang dapat memantau kemajuan AWS Elemental MediaConvert pekerjaan dengan melihat persentase penyelesaian pekerjaan. Memantau kemajuan pekerjaan Anda membantu Anda mempertahankan keandalan, ketersediaan, dan kinerjanya.

13 Maret 2019

[Temukan informasi tentang fitur putar baru.](#)

Untuk sebagian besar input, Anda sekarang dapat menggunakan fitur putar untuk menentukan bagaimana layanan memutar video Anda dari input ke output. Anda juga dapat menentukan apakah layanan mengikuti metadata rotasi apa pun di input. Temukan informasi dan instruksi untuk mengatur rotasi.

19 Februari 2019

[Dukungan ESAM](#)

Anda sekarang dapat menentukan titik penyisipan iklan dengan menyertakan dokumen XHTML Pensinyalan dan Manajemen Peristiwa (ESAM) sebagai string di dalam pengaturan pekerjaan Anda. AWS Elemental MediaConvert

13 Februari 2019

[Contoh kode, contoh alur kerja, dan informasi terkait lainnya](#)

Temukan tautan ke contoh kode, tutorial, dan informasi bermanfaat lainnya untuk memulai AWS Elemental MediaConvert.

13 Februari 2019

[Format teks baru yang didukung](#)

Tabel referensi yang diperbarui untuk mencerminkan dukungan baru untuk format teks berikut. Pada masukan: SMI, SCTE-20. Pada output: SCTE-20 + tertanam, Tertanam + SCTE-20, SMI.

19 November 2018

[Temukan informasi tentang fitur penyisipan gambar baru](#)

Anda sekarang dapat menggunakan penyisip gambar untuk overlay gambar diam pada input dan output individual dan untuk overlay gambar gerak di. AWS Elemental MediaConvert Panduan ini menunjukkan caranya.

19 November 2018

[Menambahkan enkripsi kunci konten ke enkripsi DRM](#)

Ditambahkan pilihan untuk mengenkripsi kunci konten. Sebelum ini, hanya AWS Elemental MediaConvert mendukung pengiriman kunci teks biasa. Untuk menggunakan enkripsi kunci konten, penyedia kunci DRM Anda harus mendukung kunci konten terenkripsi. Jika Anda mengaktifkan fitur ini untuk penyedia kunci yang tidak menangani enkripsi kunci konten, operasi gagal.

19 November 2018

[Antrian yang dipesan](#)

Pelajari tentang opsi harga baru, antrian yang dipesan, di. AWS Elemental MediaConvert Dengan antrian yang dipesan, Anda membayar kapasitas transcoding dari seluruh antrian, terlepas dari berapa banyak atau seberapa sedikit Anda menggunakannya. Jika Anda terus-menerus atau sering menjalankan pekerjaan transcoding, antrian yang dipesan dapat membantu mengurangi biaya.

27 September 2018

[Temukan nama dan jalur file keluaran di EventBridge notifikasi](#)

Anda dapat menerima nama dan jalur file keluaran, termasuk manifes dan output file media, dengan menggunakan Amazon EventBridge dengan AWS Elemental MediaConvert pekerjaan.

18 September 2018

[Siapkan laporan alokasi biaya untuk mengurutkan AWS tagihan Anda berdasarkan tag yang Anda terapkan pada sumber daya AWS Elemental MediaConvert](#)

Anda dapat menggunakan tag yang Anda terapkan pada AWS Elemental MediaConvert antrian, templat pekerjaan, dan preset keluaran sebagai tag alokasi biaya. Pertama aktifkan mereka di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor, dan kemudian siapkan laporan penagihan untuk melihat AWS tagihan Anda berdasarkan sumber daya.

7 September 2018

[Mode bitrate variabel \(QVBR\) yang ditentukan kualitas sekarang tersedia](#)

Anda sekarang dapat menggunakan mode kontrol kecepatan QVBR untuk mendapatkan kualitas video yang lebih baik untuk ukuran file yang sama, atau untuk mengurangi ukuran file Anda sambil mempertahankan kualitas video. Dapatkan informasi tentang cara mengaturnya.

13 Agustus 2018

[Gunakan AWS Elemental MediaConvert tag untuk alokasi biaya melalui penandaan](#)

Anda sekarang dapat mengaktifkan tag pada AWS Elemental MediaConvert antrian, templat pekerjaan, dan preset keluaran di AWS Manajemen Penagihan dan Biaya dasbor, dan kemudian menyiapkan laporan alokasi biaya bulanan.

31 Juli 2018

[Menandai AWS Elemental MediaConvert sumber daya di konsol](#)

Anda sekarang dapat bekerja dengan tag pada AWS Elemental MediaConvert antrian yang ada, templat pekerjaan, dan preset keluaran di konsol. MediaConvert

31 Juli 2018

[Menandai AWS Elemental MediaConvert sumber daya rilis awal](#)

Sekarang Anda dapat menandai MediaConvert sumber daya saat membuatnya menggunakan MediaConvert konsol, MediaConvert API, atau AWS CLI. Anda dapat mencantumkan tag pada MediaConvert sumber daya yang ada, dan menambahkan dan menghapus tag pada MediaConvert sumber daya yang ada, melalui MediaConvert API dan AWS CLI.

Juli 16, 2018

[Dukungan CMAF](#)

MediaConvert menambahkan dukungan untuk output format aplikasi media umum (CMAF).

4 Mei, 2018

Rilis MediaConvert layanan baru

Dokumentasi awal untuk MediaConvert layanan ini.

27 November 2017

Note

- Layanan AWS Media tidak dirancang atau dimaksudkan untuk digunakan dengan aplikasi atau dalam situasi yang memerlukan kinerja yang gagal, seperti operasi keselamatan jiwa, sistem navigasi atau komunikasi, kontrol lalu lintas udara, atau mesin pendukung kehidupan di mana tidak tersedianya, gangguan atau kegagalan layanan dapat menyebabkan kematian, cedera pribadi, kerusakan properti atau kerusakan lingkungan.
- Komponen MediaConvert dilisensikan di bawah lisensi portofolio paten AVC untuk penggunaan pribadi dan non-komersial konsumen untuk (i) menyandikan video sesuai dengan standar AVC ("video AVC") and/or (ii) mendekode video AVC yang dikodekan oleh konsumen yang terlibat dalam aktivitas pribadi dan non-komersial and/or diperoleh dari penyedia video berlisensi untuk menyediakan video AVC. Tidak ada lisensi yang diberikan atau akan tersirat untuk penggunaan lain. Komponen MediaConvert dilisensikan di bawah lisensi portofolio paten mpeg-4 untuk penggunaan pribadi dan non-komersial konsumen untuk (i) pengkodean video sesuai dengan standar visual mpeg-4 ("video mpeg-4") and/or (ii) decoding video mpeg-4 yang dikodekan oleh konsumen yang terlibat dalam aktivitas pribadi dan non-komersial diperoleh dari penyedia video berlisensi untuk menyediakan video AVC. and/or Tidak ada lisensi yang diberikan atau akan tersirat untuk penggunaan lain. Informasi tambahan dapat diperoleh dari MPEG-LA, LLC. Lihat <http://www.mpegla.com>.
- MediaConvert mungkin berisi Dolby Digital dan Dolby Digital Plus, yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional dan AS sebagai karya yang tidak dipublikasikan. Dolby Digital dan Dolby Digital Plus adalah rahasia dan hak milik Dolby Laboratories. Reproduksi atau pengungkapan mereka, secara keseluruhan atau sebagian, atau produksi karya turunannya tanpa izin tertulis dari Dolby Laboratories dilarang. © Hak Cipta 2003-2015 Dolby Laboratories. Semua hak dilindungi undang-undang.

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.