



Panduan Pengguna

VM Import/Export



VM Import/Export: Panduan Pengguna

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Merek dagang dan tampilan dagang Amazon tidak boleh digunakan sehubungan dengan produk atau layanan apa pun yang bukan milik Amazon, dengan cara apa pun yang dapat menyebabkan kebingungan di antara pelanggan, atau dengan cara apa pun yang merendahkan atau mendiskreditkan Amazon. Semua merek dagang lain yang tidak dimiliki oleh Amazon merupakan hak milik masing-masing pemiliknya, yang mungkin atau mungkin tidak terafiliasi, terkait dengan, atau disponsori oleh Amazon.

Table of Contents

Apa VM Import/Export?	1
Manfaat Impor/Ekspor VM	1
Fitur VM Import/Export	2
Harga untuk Impor/Ekspor VM	2
Layanan terkait	2
Cara memulai VM Import/Export	4
Mengakses VM Import/Export	4
Bagaimana VM bekerja Import/Export	6
Bandingkan impor gambar dengan impor instance	6
Ikhtisar impor gambar	7
Ikhtisar impor instance	7
Persyaratan	9
Persyaratan sistem	9
Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor	9
Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor	10
Mode boot	18
Jenis volume dan sistem file	18
Batasan untuk mengimpor sumber daya	19
Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda	19
Keterbatasan Linux/Unix sumber daya	20
Keterbatasan untuk sumber daya Windows	21
Konfigurasi yang diperlukan	21
Konfigurasi umum	22
Konfigurasi Linux/Unix	22
Konfigurasi Windows	23
Izin yang diperlukan	25
Izin yang diperlukan	25
Peran layanan yang diperlukan	26
Opsi lisensi	31
Pertimbangan perizinan	31
Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix	31
Pertimbangan lisensi untuk Windows	32
Tentukan opsi lisensi	33
Tentukan jenis lisensi	33

Tentukan operasi penggunaan	34
Proses VM Import/Export	36
Impor citra	36
Ekspor VM Anda	37
Modifikasi terprogram	37
Impor VM Anda sebagai citra	39
Memantau tugas impor citra	44
Membatalkan tugas impor citra	47
Buat sebuah instance dari sebuah gambar	48
Impor snapshot	49
Prasyarat	49
Mulai tugas impor snapshot	49
Memantau tugas impor snapshot	51
Membatalkan tugas impor snapshot	54
Membuat volume dari snapshot	55
Impor instans	57
Keterbatasan impor instance	58
Impor VM dengan impor instance	59
Ekspor dari sebuah instans	59
Prasyarat	59
Pertimbangan untuk ekspor instans	64
Memulai tugas ekspor instans	65
Memantau tugas ekspor instans	67
Membatalkan tugas ekspor instans	70
Ekspor dari AMI	71
Prasyarat	71
Pertimbangan untuk ekspor citra	72
Memulai tugas ekspor citra	73
Memantau tugas ekspor citra	74
Membatalkan tugas ekspor citra	77
Keamanan	79
Perlindungan data	80
Enkripsi saat diam	81
Enkripsi saat bergerak	81
Validasi kepatuhan	81
Ketahanan	82

Keamanan infrastruktur	82
Penyelesaian masalah	84
Kesalahan impor citra	84
Kesalahan impor instans	86
Kesalahan ekspor VM	87
Kesalahan Windows VM	88
ClientError: Jaringan Booter failure/instance tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi setelah instalasi. Net framework 3.5 SP1 atau lebih besar.	88
FirstBootFailure: Permintaan impor ini gagal karena instance Windows gagal mem-boot dan membangun konektivitas jaringan.	88
Kesalahan VM Linux	90
Riwayat dokumen	92
Pembaruan lebih awal	98
.....	c

Apa VM Import/Export?

VM Import/Export memungkinkan Anda untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi yang ada ke Amazon EC2, dan kemudian mengekspornya kembali. Ini memungkinkan Anda untuk memigrasikan aplikasi dan beban kerja ke Amazon EC2, menyalin katalog gambar VM Anda ke Amazon EC2, atau membuat repositori gambar VM untuk pencadangan dan pemulihan bencana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [VM Import/Export](#).

Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakan Impor/Ekspor VM, lihat [Cara memulai VM Import/Export](#)

Topik

- [Manfaat Impor/Ekspor VM](#)
- [Fitur VM Import/Export](#)
- [Harga untuk Impor/Ekspor VM](#)
- [Layanan terkait](#)

Manfaat Impor/Ekspor VM

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk memigrasikan aplikasi dan beban kerja, menyalin katalog gambar VM Anda, atau membuat repositori pemulihan bencana untuk gambar VM.

Migrasikan aplikasi dan beban kerja yang ada ke Amazon EC2

Saat Anda memigrasikan aplikasi dan beban kerja berbasis VM ke EC2 Amazon, Anda mempertahankan pengaturan perangkat lunak dan konfigurasinya. Saat membuat AMI dari VM, Anda dapat menjalankan beberapa instans berdasarkan VM yang diimpor yang sama. Anda juga dapat menggunakan AMI untuk mereplikasi aplikasi dan beban kerja Anda di seluruh dunia menggunakan salinan AMI. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menyalin AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Impor katalog gambar VM Anda ke Amazon EC2

Jika Anda memelihara katalog gambar VM yang disetujui, Anda dapat menyalin katalog gambar Anda ke Amazon EC2 dan membuat AMIs dari gambar yang diimpor. Anda dapat mengimpor perangkat lunak yang sudah ada, termasuk produk yang telah Anda instal seperti perangkat lunak

anti-virus, sistem deteksi intrusi, dan sebagainya, bersama dengan citra VM Anda. Anda dapat menggunakan yang AMIs Anda buat sebagai katalog EC2 gambar Amazon Anda.

Buat repositori pemulihan bencana untuk gambar VM

Anda dapat mengimpor gambar VM lokal Anda ke Amazon EC2 untuk tujuan pencadangan dan pemulihan bencana. Anda dapat mengimpor VMs dan menyimpannya sebagai AMIs. Yang AMIs Anda buat akan siap diluncurkan di Amazon EC2 saat Anda membutuhkannya. Jika lingkungan lokal Anda mengalami suatu peristiwa, Anda dapat dengan cepat meluncurkan instans Anda untuk mempertahankan kelangsungan bisnis sambil mengeksportnya secara bersamaan untuk membangun kembali infrastruktur lokal Anda.

Fitur VM Import/Export

VM Import menyediakan fitur-fitur berikut:

- Kemampuan untuk mengimpor VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai Amazon Machine Image (AMI). Anda dapat meluncurkan EC2 instans dari AMI Anda kapan saja.
- Kemampuan untuk mengimpor VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai instance EC2 . Instans pada awalnya berada pada status stopped. Anda dapat membuat AMI dari instans.
- Kemampuan untuk mengeksport VM yang sebelumnya diimpor dari lingkungan virtualisasi Anda.
- Kemampuan untuk mengimpor disk sebagai snapshot Amazon EBS.
- VM import mendukung driver ENA untuk Linux. Dukungan ENA hanya akan diaktifkan jika VM asli memiliki and/or NVMe driver ENA yang diinstal. Kami merekomendasikan menginstal driver terbaru.

Harga untuk Impor/Ekspor VM

Dengan Amazon Web Services, Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Tidak ada biaya tambahan untuk menggunakan VM Import/Export. Anda membayar biaya standar untuk bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) dan volume EBS yang digunakan selama proses impor dan ekspor, dan untuk EC2 instans yang Anda jalankan.

Layanan terkait

Pertimbangkan layanan berikut saat Anda merencanakan migrasi ke AWS:

- **AWS Application Discovery Service**— Anda dapat menggunakan Application Discovery Service untuk mengumpulkan informasi tentang pusat data Anda, seperti data pemanfaatan server dan pemetaan ketergantungan, sehingga Anda dapat melihat informasi tentang beban kerja Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Panduan Pengguna Application Discovery Service](#).
- **AWS Application Migration Service**— Jika Anda menggunakan VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, atau Microsoft Azure, Anda dapat menggunakan Layanan Migrasi Aplikasi untuk mengotomatiskan migrasi mesin virtual Anda ke. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Layanan Migrasi Aplikasi](#).

Cara memulai VM Import/Export

Pertama, Anda harus memutuskan apakah Anda akan mengimpor VMs as AMIs atau instance Anda. Untuk memulai, baca tentang cara kerja impor citra dan impor instans. Anda juga dapat membaca prasyarat dan batasan masing-masing metode. Untuk informasi selengkapnya, lihat sumber daya berikut:

- [Bagaimana VM bekerja Import/Export](#)
- [Persyaratan VM Import/Export](#)
- [Mengakses VM Import/Export](#)
- [Impor VM ke Amazon EC2 sebagai gambar menggunakan VM Impor/Ekspor](#)
- [Impor disk sebagai snapshot EBS menggunakan Impor/Ekspor VM](#)

Mengakses VM Import/Export

Anda dapat mengakses VM Import/Export menggunakan antarmuka berikut.

AWS Antarmuka Baris Perintah (CLI)

Menyediakan perintah untuk serangkaian AWS produk yang luas, dan didukung di Windows, Mac, dan Linux. Untuk mulai, lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#). Untuk informasi selengkapnya tentang perintah untuk Amazon EC2, lihat [ec2](#) di Referensi AWS CLI Perintah.

Alat AWS untuk PowerShell

Memberikan perintah untuk serangkaian AWS produk yang luas bagi mereka yang membuat skrip di PowerShell lingkungan. Untuk memulai, lihat [Panduan Pengguna Alat AWS untuk PowerShell](#). Untuk informasi selengkapnya tentang Cmdlet untuk Amazon EC2, lihat Referensi [Alat AWS untuk PowerShell Cmdlet](#).

EC2 API Amazon

Amazon EC2 menyediakan Query API. Permintaan ini adalah permintaan HTTP atau HTTPS yang menggunakan parameter HTTP verbs GET atau POST dan parameter Kueri yang diberi nama Action. Untuk informasi selengkapnya tentang tindakan API untuk Amazon EC2, lihat [Tindakan](#) di Referensi EC2 API Amazon.

AWS SDKs dan Tools

Jika Anda lebih suka membangun aplikasi menggunakan bahasa khusus APIs daripada mengirimkan permintaan melalui HTTP atau HTTPS, AWS menyediakan pustaka, kode sampel, tutorial, dan sumber daya lainnya untuk pengembang perangkat lunak. Pustaka ini menyediakan fungsi dasar yang mengotomatiskan tugas-tugas seperti menandatangani permintaan Anda secara kriptografis, mencoba kembali permintaan, dan menangani respons kesalahan, sehingga memudahkan Anda untuk memulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat [AWS SDKs dan Alat](#).

Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) shell pra-autentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari file. Konsol Manajemen AWS

Bagaimana VM bekerja Import/Export

Untuk menggunakan VM Anda di Amazon EC2, Anda harus terlebih dahulu mengekspornya dari lingkungan virtualisasi, dan kemudian mengimpornya ke Amazon EC2 baik sebagai Amazon Machine Image (AMI) atau sebuah instans. Anda harus memutuskan apakah Anda akan mengimpor VMs as AMIs atau instance Anda.

Topik

- [Bandingkan impor gambar dan proses impor instance di VM Impor/Ekspor](#)
- [Ikhtisar impor gambar](#)
- [Ikhtisar impor instance](#)

Bandingkan impor gambar dan proses impor instance di VM Impor/Ekspor

Tabel berikut merangkum perbedaan kunci antara impor citra dan impor instans.


Karakteristik	Impor gambar (Disarankan)	Impor instans
Dukungan CLI	AWS CLI	CLI Amazon EC2
Format yang didukung untuk impor	OVA, VHD, VHDX, VMDK, raw	VHD, VMDK, raw
Dukungan multi-disk	✓	
Dukungan Windows BYOL	✓	

Untuk informasi tambahan tentang proses impor ini, lihat [Ikhtisar impor gambar](#) dan [Ikhtisar impor instance](#).

Ikhtisar impor gambar

Pertama, Anda harus menyiapkan mesin virtual Anda untuk ekspor, dan kemudian mengekspornya menggunakan salah satu format yang didukung. Selanjutnya, Anda harus mengunggah gambar VM ke Amazon S3, lalu memulai tugas impor gambar. Setelah tugas impor selesai, Anda dapat meluncurkan instans dari AMI. Jika diinginkan, Anda dapat menyalin AMI ke Wilayah lain sehingga Anda dapat meluncurkan instans di Wilayah tersebut. Anda juga dapat mengekspor AMI ke sebuah VM.

Diagram berikut menunjukkan proses mengekspor sebuah VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai AMI.




Sebelum Anda melanjutkan proses ini, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

Ikhtisar impor instance

Pertama, Anda harus menyiapkan mesin virtual Anda untuk ekspor, dan kemudian mengekspornya menggunakan salah satu format yang didukung. Selanjutnya, Anda harus mengunggah gambar VM ke Amazon S3, lalu memulai tugas impor instance. Setelah tugas impor selesai, Anda dapat membuat AMI dari instans yang dihentikan. Jika diinginkan, Anda dapat menyalin AMI ke Wilayah lain sehingga Anda dapat meluncurkan instans di Wilayah tersebut. Anda juga dapat mengekspor instans yang sebelumnya diimpor ke lingkungan virtualisasi Anda.

Diagram berikut menunjukkan proses mengekspor sebuah VM dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai instans.



Sebelum Anda melanjutkan proses ini, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

Persyaratan VM Import/Export

Sebelum mencoba mengimpor VM, Anda mungkin perlu melakukan tugas-tugas seperti mempersiapkan AWS lingkungan Anda dengan membuat akun layanan dengan izin yang sesuai. Anda mungkin juga perlu menyiapkan VM yang dihosting secara lokal sehingga dapat diakses setelah diimpor. AWS Tinjau setiap persyaratan ini untuk memastikan bahwa sumber daya Anda didukung untuk impor dan mengambil tindakan sesuai kebutuhan.

Topik

- [Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor](#)
- [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#)
- [Konfigurasi untuk mengekspor VMs dari lingkungan virtualisasi Anda](#)
- [Izin yang diperlukan untuk Impor/Ekspor VM](#)

Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor

Sebelum memulai, Anda harus mengetahui sistem operasi dan format gambar yang Import/Export didukung VM, dan memahami batasan dalam mengimpor instance dan volume.

Topik

- [Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Jenis volume dan sistem file yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#)

Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

VM Import/Export mendukung format gambar berikut untuk mengimpor disk dan: VMs

- Buka format citra Virtual Appliance (OVA), yang mendukung dalam mengimpor citra dengan beberapa hard disk.
- Format gambar ESX Virtual Machine Disk (VMDK) yang dioptimalkan untuk streaming, yang kompatibel dengan produk virtualisasi ESX VMware dan vSphere. VMware

- Format citra Hard Disk Virtual Tetap dan Dinamis (VHD/VHDX), yang kompatibel dengan produk virtualisasi Microsoft Hyper-V, Microsoft Azure, dan Citrix Xen.
- Format mentah untuk mengimpor disk dan VMs

Important

VMs yang dibuat sebagai hasil konversi physical-to-virtual (P2V) tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#).

Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

Sistem operasi (OS) berikut dapat diimpor ke dan diekspor dari Amazon EC2. VMs menggunakan ARM64 arsitektur saat ini tidak didukung.

Important

Mulai 1 April 2026, VM Import Export akan berhenti mendukung arsitektur i386. Tugas Impor dan Ekspor akan berhenti bekerja untuk versi OS i386. Versi OS ini termasuk Windows Server 2003 (32-bit), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit), Windows 7 (32-bit), Windows 8 (32-bit), CentOS 5 (32-bit), CentOS 6 (32-bit), Debian 6 (32-bit), Debian 7 (32-bit), Debian 10 (32-bit), Debian 11 (32-bit), Debian 12 (32-bit), Fedora 18 (32-bit), Fedora 19 (32-bit), Fedora 20 (32-bit), Oracle Linux 5 (32-bit), Oracle Linux 6 (32-bit), SUSE Linux Enterprise Server 11 (32-bit), Red Hat Enterprise Linux 5 (32-bit), Red Hat Enterprise Linux 6 (32-bit), Ubuntu 12.04 (32-bit), Ubuntu 12.10 (32-bit), Ubuntu 13.04 (32-bit), Ubuntu 13.10 (32-bit), Ubuntu 14.04 (32-bit), Ubuntu 14.10 (32-bit), Ubuntu 15.04 (32-bit), Ubuntu 16.04 (32-bit), Ubuntu 16.10 (32-bit), dan Ubuntu 17.04 (32-bit).

Important

Kami sangat menyarankan agar Anda menghindari penggunaan versi OS yang telah mencapai End-of-Life (EOL). Vendor OS biasanya tidak menyediakan patch keamanan atau pembaruan lain untuk versi yang telah mencapai EOL. Terus menggunakan sistem EOL sangat meningkatkan risiko tidak dapat menerapkan peningkatan, termasuk perbaikan keamanan, dan masalah operasional lainnya. Fungsi Ekspor Impor VM tidak diuji pada versi

OS yang telah mencapai EOL. Versi EOL OS termasuk Windows Server 2003 (semua versi), Windows Server 2003 R2 (semua versi), Windows Server 2008 (semua versi), Windows Server 2008 R2 (semua versi), Windows Server 1709 (semua versi), Windows Server 1803 (semua versi), Windows 7 (semua versi), Windows 8 (semua versi), Windows 8.1 (semua versi), CentOS 5 (semua versi), CentOS 6 (semua versi), CentOS 7 (semua versi), CentOS 8 (semua versi), Debian 6 (semua versi), Debian 7 (semua versi), Debian 10 (semua versi), Fedora 18 (semua versi), Fedora 19 (semua versi), Fedora 20 (semua versi), Fedora 37 (semua versi), Fedora 38 (semua versi), Fedora 39 (semua versi), Fedora 40 (semua versi), Oracle Linux 5 (semua versi), Oracle Linux 6 (semua versi), Red Hat Enterprise Linux 5 (semua versi), Red Hat Enterprise Linux 6 (semua versi), SUSE Linux Enterprise Server 11 (semua versi), SUSE Linux Enterprise Server 12 (semua versi), Ubuntu 12.04 (semua versi), Ubuntu 12.10 (semua versi), Ubuntu 13.04 (semua versi), Ubuntu 13.10 (semua versi), Ubuntu 14.04 (semua versi), Ubuntu 14.10 (semua versi), Ubuntu 15.04 (semua versi), Ubuntu 16.04 (semua versi), Ubuntu 16.10 (semua versi), dan Ubuntu 17.04 (semua versi).

Linux/UNIX

Sistem Linux/Unix operasi berikut didukung oleh VM Import/Export.

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
Amazon Linux 2023	-	6.1	-
Amazon Linux 2	-	4.14, 4.19, 5.4, 5.10	-
CentOS	5.1—5.11	2.6.18	-
	6.1—6.8	2.6.32	-
	7.0—7.9	3.10.0	-
	8.0—8.2	4.18.0	-
	9	5.14.0	-
Debian	6.0.0—6.0.8	2.6.32	-
	7.0.0—7.8.0	3.2.0	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	10	4.19.0	-
	11	5.10.0	-
	12.2	6.1.0	-
	12.4	6.1.0	-
	12.7	6.1.0	-
Fedora	18	3.2.5	-
	19	3.9.5	-
	20	3.11.10	-
	37	6.0.7	-
	38	6.2.9	-
	39	6.5.6	-
	40	6.8.5	-
	41	6.11.4	-
	42	6.14.0	-
43	6.17.1	-	
Oracle Linux	5.10—5.11	Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) sufiks kernel el5uek	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	6.1—6.10	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 2.6.32, 2.6.39 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 3.8.13, 4.1.12	-
	7.0—7.6	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 3.10.0 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 3.8.13, 4.1.12, 4.14.35, 5.4.17	-
	8.0—8.9	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 4.18.0 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 5.15.0 (el8uek)	-
	9.0—9.5	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 5.14.0, 5.15.0 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 5.15.0 (el9uek)	-
	9.6—9.7	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 5.14.0 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 6.12.0 (el9uek)	-

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	10.0—10.1	Red Hat Compatible Kernel(RHCK) 6.12.0 Unbreakable Enterprise Kernel(UEK) 6.12.0 (el10uek)	-
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	5	2.6.18	-
	6	2.6.32 (kecuali 2.6.32-71)	-
	7	3.10.0	-
	8.0—8.9	4.18.0	-
	9.0—9.7	5.14.0	-
	10.0—10.1	6.12.0	-
Linux Rocky	9.0—9.7	5.14.0	-
	10.0—10.1	6.12.0	-
Server Perusahaan SUSE Linux (SLES)	11	2.6.32.12	1
		3.0.13	2
		3.0.76, 3.0.101	3
		3.0.101	4
	12	3.12.28	Tidak ada
		3.12.49	1
		4.4	2, 3
		4.12	4, 5

Sistem operasi	Versi	Kernel	Paket layanan
	15	4.12	Tidak ada, 1
		5.3	2, 3
		5.14.21	4, 5
		6.4	6
Ubuntu	12.04	3.2.0	-
	12.10	3.5.0	-
	13.04	3.8.0	-
	13.10	3.11	-
	14.04	3.13.0, 3.16.0, 3.19.0	-
	14.10	3.16	-
	15.04	3.19.0	-
	16.04	4.2.0, 4.4.0, 4.8.0, 4.10.0, 4.15.0	-
	16.10	4.8.0	-
	17.04	4.10.0	-
	18.04	4.15.0, 5.4.0	-
	20.04	5.4.0	-
	22.04	5.15.0	-
23.04	5.15.0	-	
	24.04	6.8.0, 6.11.0	-

Windows

Sistem operasi Windows berikut ini didukung oleh VM Import/Export.

Sistem operasi	Edisi	Versi bit	Tersedia dengan Wilayah non-default
Windows Server 2003 (Paket Layanan 1 atau lebih baru)	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2003 R2	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2008	Standar, Pusat Data, Perusahaan	32, 64	Tidak
Windows Server 2008 R2	Standar, Server Web, Pusat Data, Perusahaan	64	Ya ⁵
Windows Server 2012	Standar, Datacenter	64	Ya ⁵
Windows Server 2012 R2	Standar, Datacenter	64	Ya ⁵
Windows Server 2016	Standar, Datacenter ³	64	Ya ⁵
Windows Server 1709	Standar, Datacenter	64	Ya ⁵
Windows Server 1803	Standar, Datacenter	64	Ya ⁵
Windows Server 2019	Standar, Datacenter	64	Ya ⁵
Windows Server 2022	Standar, Datacenter	64	Ya ^{5, 6}
Windows Server 2025	Standar, Datacenter	64	Ya ^{5, 6}
Windows 7 ¹	Rumah, Profesional, Perusahaan, Ultimate	32, 64 ⁴	Ya ⁵

Sistem operasi	Edisi	Versi bit	Tersedia dengan Wilayah non-default
Windows 8 ¹	Rumah, Profesional, Perusahaan	32, 64 ⁴	Ya ⁵
Windows 8.1 ¹	Profesional, Perusahaan	64	Ya ⁵
Windows 10 ¹	Rumah, Profesional, Perusahaan, Pendidikan	64	Ya ⁵
Windows 11 ^{1, 2}	Rumah, Profesional, Perusahaan, Pendidikan	64	Ya ^{5, 7}

¹ Sistem operasi harus memiliki bahasa yang ditetapkan seperti US English selama impor.

² Windows 11 memerlukan mode boot Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) agar berfungsi. Untuk membantu memastikan keberhasilan impor VM Anda, kami sarankan Anda menentukan --boot-mode parameter opsional sebagai uefi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

³ Instalasi Nano Server tidak didukung.

⁴ Hanya versi 64-bit OS yang didukung saat meluncurkan instance dalam Wilayah AWS non-default. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Wilayah yang Tersedia](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.

⁵ Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan Wilayah sebelum Anda dapat menggunakan sistem operasi di sana. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan atau menonaktifkan Wilayah AWS di akun Anda](#) di Panduan AWS Account Management Referensi.

⁶ Windows Server 2022 dan Windows Server 2025 tidak didukung di Wilayah Tiongkok (Beijing) dan China (Ningxia).

⁷ Windows 11 tidak didukung di Asia Pasifik (Hyderabad), Asia Pasifik (Jakarta), Asia Pasifik (Melbourne), Tiongkok (Beijing), Tiongkok (Ningxia), Eropa (Spanyol), Eropa (Zurich), dan Timur Tengah (UEA).

Mode boot didukung oleh VM Impor/Ekspor

Ketika komputer melakukan boot, perangkat lunak pertama yang berjalan bertanggung jawab untuk menginisialisasi platform dan menyediakan antarmuka bagi sistem operasi untuk melakukan operasi spesifik platform. VM Import/Export mendukung dua varian mode boot: Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) dan Legacy BIOS. Anda dapat memilih apakah akan menentukan `--boot-mode` parameter opsional sebagai `legacy-bios` atau `uefi` saat mengimpor VM Anda.

Lihat bagian [Mode Boot](#) pada Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud untuk informasi selengkapnya tentang menentukan mode boot, dan variabel UEFI.

Jenis volume dan sistem file yang didukung oleh VM Impor/Ekspor

VM Import/Export mendukung mengimpor Windows dan Linux VMs dengan sistem file berikut.

Linux/UNIX

Volume partisi MBR dan volume partisi GUID Partition Table (GPT) yang diformat menggunakan sistem file ext2, ext3, ext4, Btrfs, JFS, atau XFS didukung.

Important

Subvolume Btrfs tidak didukung.

Windows

GUID Partition Table (GPT) dan Master Boot Record (MBR) volume partisi yang diformat menggunakan sistem file NTFS didukung. Jika tidak ada parameter boot yang ditentukan, dan VM kompatibel di kedua mode boot, volume GPT akan dikonversi ke volume partisi MBR.

VM Import/Export akan secara otomatis mendeteksi mode boot yang kompatibel dengan VM Windows Anda. Jika VM Windows hanya kompatibel dalam mode boot tunggal, Anda tidak perlu menentukan `--boot-mode` parameter tertentu.

Jika VM Windows Anda kompatibel dengan kedua mode boot, dan kriteria berikut terpenuhi untuk disk yang diimpor, VM Import/Export akan memilih Legacy BIOS secara default. Anda dapat menentukan `--boot-mode` parameter `uefi` untuk mengganti perilaku ini.

- Disk lebih kecil dari 2 terabyte
- Disk tidak berisi lebih dari 4 partisi utama

- Disk bukan disk dinamis Windows
- Format file adalah VHDX

Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor

Tinjau batasan berikut yang berlaku saat Anda mengimpor VM ke Amazon EC2.

Topik

- [Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda](#)
- [Keterbatasan Linux/Unix sumber daya](#)
- [Keterbatasan untuk sumber daya Windows](#)

Keterbatasan umum untuk sumber daya Anda

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi apa pun yang dapat Anda impor.

- VMs yang dibuat sebagai hasil konversi physical-to-virtual (P2V) tidak didukung. Konversi P2V terjadi ketika gambar disk dibuat dengan melakukan proses penginstalan Linux atau Windows pada mesin fisik dan kemudian mengimpor salinan penginstalan Linux atau Windows ke VM.
- Mengimpor VMs dengan konfigurasi dual-boot tidak didukung.
- Mengimpor VMs dengan volume terenkripsi tidak didukung.
- VM Import/Export tidak mendukung VMs yang menggunakan Raw Device Mapping (RDM). Hanya gambar disk VMDK yang didukung.
- VM Import/Export tidak mendukung format file VMware SEsparse delta.
- Jika Anda mengimpor VM yang kompatibel dengan UEFI menggunakan `import-image` perintah saat menentukan snapshot EBS, Anda harus menentukan nilai untuk parameter tersebut. `platform` Untuk informasi selengkapnya, lihat [import-snapshot](#) di Referensi API Amazon EC2.
- VM yang diimpor mungkin gagal untuk boot jika partisi root tidak berada di hard drive virtual yang sama dengan MBR.
- Tugas impor VM gagal VMs dengan lebih dari 21 volume terpasang. Disk tambahan dapat diimpor secara individual menggunakan API `ImportSnapshot`.
- VM hanya Import/Export memberikan IPv4 alamat pribadi ke instans Anda, terlepas dari pengaturan IP publik penetapan otomatis untuk subnet. Untuk menggunakan IPv4 alamat publik, Anda dapat mengalokasikan alamat IP Elastis ke akun Anda dan mengaitkannya dengan instans

Anda. Anda juga dapat menambahkan IPv6 alamat. Untuk informasi selengkapnya, lihat [alamat IP untuk subnet Anda VPCs dan subnet](#) di Panduan Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

- Beberapa antarmuka jaringan saat ini tidak didukung. Setelah impor, VM Anda memiliki antarmuka jaringan virtual tunggal yang menggunakan DHCP untuk menetapkan alamat.
- Gambar disk harus kurang dari 16 TiB. Untuk gambar disk yang lebih besar dari 8 TiB, Anda harus menggunakan file [manifes](#).
 - Anda dapat menggunakan ImportInstance operasi untuk mengimpor VMs dengan disk hingga ukuran maksimum yang didukung.
 - Anda dapat menggunakan ImportImage operasi untuk mengimpor VMs dengan disk berukuran kurang dari 8 TiB.

Keterbatasan Linux/Unix sumber daya

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi Linux yang dapat Anda impor.

- Linux yang diimpor VMs harus menggunakan gambar 64-bit. Migrasi gambar Linux 32-bit tidak didukung.
- Linux yang diimpor VMs harus menggunakan kernel default untuk hasil terbaik. VMs yang menggunakan kernel Linux khusus mungkin tidak berhasil bermigrasi.
- Saat menyiapkan Linux VMs untuk diimpor, pastikan ada ruang disk yang cukup tersedia pada volume root untuk menginstal driver dan perangkat lunak lainnya.
- Untuk membantu memastikan VM Linux Anda dapat mengimpor dengan sukses dan berjalan di Amazon EC2 menggunakan AWS Sistem [Nitro](#), Anda dapat menginstal AWS NVMe driver Elastic Network Adapter (ENA) AWS dan Elastic Network Adapter (ENA) sebelum mengekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Amazon EBS dan NVMe instans Linux](#) dan [Aktifkan jaringan yang disempurnakan dengan Adaptor Jaringan Elastis \(ENA\) pada instans Linux di Panduan](#) Pengguna Amazon EC2.
- Jika Anda mengimpor VM Linux yang kompatibel dengan UEFI, Anda harus memiliki biner EFI fallback, BOOTX64 .EFI, yang terletak di Partisi Sistem EFI.
 - Debian VMs yang kehilangan biner EFI fallback akan membuatnya secara otomatis dibuat dari GRUBX64 .EFI Anda, jika ada di Partisi Sistem EFI Anda.
- Nama antarmuka jaringan yang dapat diprediksi tidak didukung untuk impor mesin virtual.

Keterbatasan untuk sumber daya Windows

Batasan berikut berlaku untuk sistem operasi Windows yang dapat Anda impor.

- Saat menyiapkan Windows VMs untuk diimpor, pastikan ada ruang disk yang cukup tersedia pada volume root untuk menginstal driver dan perangkat lunak lainnya. Untuk Microsoft Windows VMs, konfigurasi ukuran file halaman tetap dan pastikan setidaknya ada 6 GiB ruang kosong yang tersedia pada volume root. Jika Windows dikonfigurasi untuk menggunakan pengaturan “Kelola ukuran file paging secara otomatis untuk semua drive”, itu mungkin membuat `pagefile.sys` file 16 GB pada drive C instance.
- Jika Anda mengimpor VM Windows yang kompatibel dengan UEFI, kami mengonversi volume boot GPT ke MBR jika yang berikut ini benar: format gambar adalah VHDX, ukuran yang tidak terkompresi adalah 2 TiB atau lebih kecil, tidak ada lebih dari tiga partisi utama, dan volumenya bukan disk dinamis.
- Jika Anda mengimpor Windows Server 2012 R2 VM, VM Import/Export menginstal driver I/O virtualisasi root tunggal (SR-IOV). Driver ini tidak diperlukan kecuali Anda berencana untuk menggunakan jaringan ditingkatkan, yang menyediakan kinerja yang lebih tinggi (paket per detik), latency rendah, dan jitter lebih rendah.
- VM Import/Export tidak mendukung Layanan Manajemen Darurat (EMS). Jika EMS diaktifkan untuk sumber Windows VM, kami menonaktifkannya dalam citra yang diimpor.
- Paket bahasa Windows yang menggunakan karakter UTF-16 (atau non-ASCII) tidak didukung untuk impor. Sebaiknya gunakan paket bahasa Inggris saat mengimpor Windows VMs.
- Windows Server VMs dengan peran server Hyper-V diinstal tidak didukung.

Konfigurasi untuk mengekspor VMs dari lingkungan virtualisasi Anda

Sebelum Anda dapat mengimpor VM Anda ke Amazon EC2, Anda perlu mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Gunakan panduan berikut untuk mengonfigurasi VM Anda sebelum mengekspornya.

Topik

- [Konfigurasi umum](#)
- [Konfigurasi Linux/Unix](#)
- [Konfigurasi Windows](#)

Konfigurasi umum

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Anda sebelum Anda mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Anda juga harus meninjau bagian khusus untuk sistem operasi Anda untuk konfigurasi tambahan yang diperlukan.

- Menonaktifkan antivirus mana pun atau gangguan deteksi peranti penangkap lunak pada VM Anda. Layanan ini dapat diaktifkan kembali setelah proses impor selesai.
- Copot pemasangan VMware Alat dari VMware VM Anda.
- Putuskan sambungan drive CD-ROM mana pun (virtual atau fisik).
- Sumber VM Anda harus memiliki layanan klien DHCP fungsional. Pastikan bahwa layanan dapat dimulai dan tidak dinonaktifkan secara administratif. Semua alamat IP statis yang saat ini ditetapkan ke sumber VM dihapus selama impor. Saat instans impor Anda diluncurkan di VPC Amazon, instans tersebut menerima alamat IP pribadi utama dari rentang IPv4 alamat subnet. Jika Anda tidak menentukan alamat IP pribadi utama saat meluncurkan instance, kami memilih alamat IP yang tersedia dalam IPv4 rentang subnet untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Ukuran VPC dan Subnet](#).

Konfigurasi Linux/Unix

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Linux Anda sebelum Anda mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Bagian ini mengasumsikan Anda telah meninjau [Konfigurasi umum](#).

- Aktifkan Secure Shell (SSH) untuk akses jarak jauh.
- Pastikan bahwa firewall host Anda (seperti Linux iptables) memungkinkan akses ke SSH. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengakses instans setelah impor selesai.
- Pastikan bahwa Anda telah mengonfigurasi pengguna non-root untuk menggunakan SSH berbasis kunci publik untuk mengakses instans Anda setelah diimpor. Penggunaan SSH berbasis kata sandi dan root login melalui SSH keduanya dimungkinkan, tapi tidak dianjurkan. Penggunaan kunci publik dan pengguna non-root dianjurkan karena lebih aman. VM Import tidak mengonfigurasi akun `ec2-user` sebagai bagian dari proses impor.
- Pastikan bahwa VM Linux Anda menggunakan GRUB (GRUB legacy) atau GRUB 2 sebagai bootloader-nya.
- Pastikan VM Linux Anda menggunakan salah satu dari berikut ini untuk sistem file root: EXT2,,, Btrfs EXT3 EXT4, JFS, atau XFS.

- Pastikan VM Linux Anda tidak menggunakan nama perangkat antarmuka jaringan yang dapat diprediksi.
- Matikan VM Anda sebelum mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda.

Konfigurasi Windows

Konfigurasi berikut harus dibuat di VM Windows Anda sebelum Anda mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Bagian ini mengasumsikan Anda telah meninjau [Konfigurasi umum](#).

- Aktifkan Remote Desktop (RDP) untuk akses jarak jauh.
- Pastikan bahwa firewall host Anda (Windows firewall atau sejenisnya), jika dikonfigurasi, memungkinkan akses ke RDP. Jika tidak, Anda tidak dapat mengakses instans Anda setelah impor selesai.
- Pastikan bahwa akun administrator dan semua akun pengguna lain menggunakan sandi yang aman. Semua akun harus memiliki kata sandi atau proses impor mungkin gagal.
- Pasang .NET Framework 4.5 atau yang lebih baru pada VM. Kami menginstal kerangka kerja .NET pada VM Anda sesuai kebutuhan.
- Nonaktifkan Autologon pada VM Windows Anda.
- Buka Panel Kontrol > Sistem dan Keamanan > Pembaruan Windows. Di panel sebelah kiri, pilih Ubah pengaturan. Pilih pengaturan yang diinginkan. Ketahuilah bahwa jika Anda memilih Unduh pembaruan tetapi biarkan saya memilih apakah akan menginstalnya (nilai default) pemeriksaan pembaruan untuk sementara dapat menghabiskan antara 50% dan 99% sumber daya CPU pada instans. Pemeriksaan biasanya terjadi beberapa menit setelah instans dimulai. Pastikan bahwa ada tidak ada pembaruan Microsoft tertunda, dan bahwa komputer tidak diatur untuk menginstal perangkat lunak ketika reboot.
- Terapkan perbaikan panas berikut sesuai kebutuhan:
 - [Anda tidak dapat mengubah waktu sistem jika entri RealTimeIsUniversal registri diaktifkan di Windows](#)
 - [Penggunaan CPU yang tinggi selama pergantian DST di Windows Server 2008, Windows 7, atau Windows Server 2008 R2](#)
- Atur kunci RealTimeIsUniversal registri. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengatur waktu untuk instans Amazon EC2 Anda](#) di Panduan Pengguna Amazon EC2.
- Jalankan Persiapan Sistem (Sysprep) pada gambar VM Windows Server Anda, baik sebelum atau setelah mengimpor VM Anda.

- Jika Anda menjalankan Sysprep sebelum mengimpor VM Anda, proses impor menambahkan file jawaban (`unattend.xml`) ke VM yang secara otomatis menerima Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA) dan menetapkan lokal ke EN-US.
- Jika Anda menjalankan Sysprep setelah mengimpor VM Anda, kami sarankan Anda menggunakan EC2 Launch (Windows Server 2016 dan yang lebih baru) atau EC2 Config (melalui Windows Server 2012 R2) untuk menjalankan Sysprep.

Untuk menyertakan file jawaban Anda sendiri, bukan default (**unattend.xml**)

1. Salin file contoh berikut di bawah ini dan atur parameter `ProcessorArchitecture` ke `x86` atau `amd64`, tergantung pada arsitektur sistem operasi Anda:

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<unattend xmlns:wcm='https://schemas.microsoft.com/WMICConfig/2002/State'
  xmlns='urn:schemas-microsoft-com:unattend'>
  <settings pass='oobeSystem'>
    <component versionScope='nonSxS' processorArchitecture='x86 or amd64'
      name='Microsoft-Windows-International-Core' publicKeyToken='31bf3856ad364e35'
      language='neutral'>
      <InputLocale>en-US</InputLocale>
      <SystemLocale>en-US</SystemLocale>
      <UILanguage>en-US</UILanguage>
      <UserLocale>en-US</UserLocale>
    </component>
    <component versionScope='nonSxS' processorArchitecture='x86 or amd64'
      name='Microsoft-Windows-Shell-Setup' publicKeyToken='31bf3856ad364e35'
      language='neutral'>
      <OOBE>
        <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
        <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
        <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
      </OOBE>
    </component>
  </settings>
</unattend>
```

2. Simpan file di direktori `C:\Windows\Panther` dengan nama `unattend.xml`.
3. Jalankan Sysprep dengan pilihan `/oobe` dan `/generalize`. Opsi ini menghapus semua informasi sistem unik dari instalasi Windows dan meminta Anda untuk mengatur ulang kata sandi administrator.

4. Matikan VM dan ekspor dari lingkungan virtualisasi Anda.

Izin yang diperlukan untuk Impor/Ekspor VM

VM Import/Export memerlukan izin tertentu untuk pengguna, grup, dan peran Anda. Selain itu, peran layanan diperlukan untuk melakukan operasi tertentu atas nama Anda.

Topik

- [Izin yang diperlukan](#)
- [Peran layanan yang diperlukan](#)

Izin yang diperlukan

Pengguna, grup, dan peran Anda memerlukan izin berikut dalam kebijakan IAM mereka untuk menggunakan Impor/Ekspor VM:

Note

Beberapa tindakan memerlukan penggunaan bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Kebijakan contoh ini tidak memberikan izin untuk membuat bucket S3. Pengguna atau peran yang Anda gunakan harus menentukan bucket yang sudah ada, atau memiliki izin untuk membuat bucket baru dengan `s3:CreateBucket` tindakan tersebut.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket",

```

```
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket/*",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
]
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CancelConversionTask",
    "ec2:CancelExportTask",
    "ec2:CreateImage",
    "ec2:CreateInstanceExportTask",
    "ec2:CreateTags",
    "ec2:DescribeConversionTasks",
    "ec2:DescribeExportTasks",
    "ec2:DescribeExportImageTasks",
    "ec2:DescribeImages",
    "ec2:DescribeInstanceStatus",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeSnapshots",
    "ec2:DescribeTags",
    "ec2:ExportImage",
    "ec2:ImportInstance",
    "ec2:ImportVolume",
    "ec2:StartInstances",
    "ec2:StopInstances",
    "ec2:TerminateInstances",
    "ec2:ImportImage",
    "ec2:ImportSnapshot",
    "ec2:DescribeImportImageTasks",
    "ec2:DescribeImportSnapshotTasks",
    "ec2:CancelImportTask"
  ],
  "Resource": "*"
}
]
```

Peran layanan yang diperlukan

VM Import/Export memerlukan peran untuk melakukan operasi tertentu atas nama Anda. Anda harus membuat peran layanan bernama `vmimport` dengan dokumen kebijakan hubungan

kepercayaan yang memungkinkan VM Import/Export untuk mengambil peran tersebut, dan Anda harus melampirkan kebijakan IAM ke peran tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Peran IAM](#) dalam Panduan Pengguna IAM.

Prasyarat

Anda harus mengaktifkan AWS Security Token Service (AWS STS) di Wilayah mana pun di mana Anda berencana untuk menggunakan Impor/Ekspor VM. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengaktifkan dan menonaktifkan AWS STS di Wilayah](#). AWS

Untuk membuat peran layanan

1. Buat file bernama `trust-policy.json` di komputer Anda. Tambahkan kebijakan berikut ke file:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": { "Service": "vmie.amazonaws.com" },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:Externalid": "vmimport"
        }
      }
    }
  ]
}
```

2. Gunakan [create-role](#) perintah untuk membuat peran bernama `vmimport` dan berikan Import/Export akses VM ke sana. Pastikan Anda menentukan jalur lengkap ke lokasi file `trust-policy.json` yang Anda buat di langkah sebelumnya, dan Anda menyertakan awalan `file://` seperti yang diperlihatkan contoh berikut:

```
aws iam create-role --role-name vmimport --assume-role-policy-document "file://C:\import\trust-policy.json"
```

3. Buat file bernama `role-policy.json` dengan kebijakan berikut, di mana `amzn-s3-demo-import-bucket` bucket untuk image disk yang diimpor dan `amzn-s3-demo-export-bucket` merupakan bucket untuk image disk yang diekspor:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-import-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject",
        "s3:GetBucketAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:ModifySnapshotAttribute",
        "ec2:CopySnapshot",
        "ec2:RegisterImage",
        "ec2:Describe*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

- (Opsional) Untuk mengimpor sumber daya yang dienkripsi menggunakan AWS KMS kunci dari AWS Key Management Service, tambahkan izin berikut ke file `role-policy.json`

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:CreateGrant",
    "kms:Decrypt",
    "kms:DescribeKey",
    "kms:Encrypt",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:ReEncrypt*"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

Jika Anda menggunakan kunci KMS selain default yang disediakan oleh Amazon EBS, Anda harus memberikan Import/Export izin VM ke kunci KMS jika Anda mengaktifkan enkripsi Amazon EBS secara default atau mengaktifkan enkripsi pada operasi impor. Anda dapat menentukan Amazon Resource Name (ARN) dari kunci KMS sebagai sumber daya bukan *.

- (Opsional) Untuk melampirkan konfigurasi lisensi untuk AMI, tambahkan izin License Manager berikut untuk file `role-policy.json`.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "license-manager:GetLicenseConfiguration",
    "license-manager:UpdateLicenseSpecificationsForResource",
    "license-manager:ListLicenseSpecificationsForResource"
  ],
  "Resource": "*"
}

```

- Gunakan [put-role-policy](#) perintah berikut untuk melampirkan kebijakan ke peran yang dibuat di atas. Pastikan bahwa Anda menentukan jalur lengkap ke lokasi file `role-policy.json`.

```
aws iam put-role-policy --role-name vmimport --policy-name vmimport --policy-document "file://C:\import\role-policy.json"
```

7. Untuk kontrol keamanan tambahan, kunci konteks seperti `aws:SourceAccount` dan `aws:SourceArn` dapat ditambahkan ke kebijakan kepercayaan untuk peran yang baru dibuat ini. VM Import/Export akan mempublikasikan `SourceArn` kunci `SourceAccount` dan seperti yang ditentukan dalam contoh di bawah ini untuk mengambil peran ini:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "vmie.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "sts:Externalid": "vmimport",
          "aws:SourceAccount": "111122223333"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": "arn:aws:vmie:*:111122223333:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Lisensi untuk impor Anda VMs

Saat Anda membuat tugas Impor VM baru, Anda memiliki dua opsi untuk menentukan jenis lisensi untuk sistem operasi. Anda dapat menentukan nilai untuk parameter `--license-type` atau `--usage-operation` parameter. Menentukan nilai untuk kedua parameter akan mengembalikan kesalahan. Anda dapat menggunakan `--usage-operation` untuk memadukan sistem operasi Anda dan lisensi SQL Server.

Important

AWS VM Import/Export sangat menyarankan untuk menentukan nilai untuk `--usage-operation` parameter `--license-type` atau saat Anda membuat tugas Impor VM baru. Ini memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Jika Anda memilih jenis lisensi yang tidak kompatibel dengan VM Anda, tugas VM Import akan gagal dengan pesan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda](#).

Topik

- [Pertimbangan perizinan](#)
- [Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda](#)

Pertimbangan perizinan

Kami menyarankan Anda meninjau pertimbangan perizinan berikut yang sesuai untuk sistem operasi yang ingin Anda impor.

Topik

- [Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix](#)
- [Pertimbangan lisensi untuk Windows](#)

Pertimbangan perizinan untuk Linux/Unix

Sistem operasi Linux hanya mendukung jenis BYOL lisensi untuk tugas impor VM.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) yang dimigrasi VMs harus menggunakan lisensi Cloud Access (BYOS). Untuk informasi selengkapnya, lihat: [Akses Red Hat Cloud](#) di situs web Red Hat.

Server Perusahaan SUSE Linux yang dimigrasi VMs harus menggunakan lisensi SUSE Public Cloud Program (BYOS). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Program Cloud Publik SUSE—Bawa Langganan Anda](#).

Pertimbangan lisensi untuk Windows

Sistem operasi Windows Server mendukung jenis BYOL atau AWS lisensi. Sistem operasi klien Windows (seperti Windows 10) hanya mendukung lisensi BYOL.

Secara default, AWS lisensi digunakan saat Anda membuat tugas impor VM jika VM memiliki OS Windows Server. Jika tidak, lisensi BYOL digunakan.

Aturan berikut berlaku ketika Anda menggunakan lisensi BYOL Microsoft, baik melalui MSDN atau [Jaminan Perangkat Lunak Windows Per Pengguna](#):

- Instans BYOL Anda dihargai dengan harga instans Amazon EC2 Linux yang berlaku, asalkan Anda memenuhi ketentuan berikut:
 - Jalankan pada Host Khusus ([Host Khusus](#)).
 - Peluncuran dari VMs sumber binari perangkat lunak yang disediakan oleh Anda menggunakan AWS VM Impor/Ekspor, yang tunduk pada persyaratan dan kemampuan VM Impor/Ekspor saat ini. AWS
 - Tentukan instans sebagai instans BYOL.
 - Jalankan instance dalam yang Anda tentukan Wilayah AWS, dan di mana AWS menawarkan model BYOL.
 - Aktifkan menggunakan kunci Microsoft yang Anda berikan atau yang digunakan dalam sistem manajemen kunci Anda.
- Anda harus memperhitungkan fakta bahwa ketika Anda memulai instans Amazon EC2, instans dapat berjalan pada salah satu dari banyak server dalam Availability Zone. Ini berarti bahwa setiap kali Anda memulai instans Amazon EC2 (termasuk berhenti/mulai), mungkin berjalan pada server yang berbeda dalam Availability Zone. Anda harus memperhitungkan fakta ini mengingat keterbatasan pada penetapan ulang lisensi seperti yang dijelaskan dalam dokumen Microsoft [Ketentuan Produk Lisensi Volume](#), atau konsultasikan dengan hak penggunaan khusus Anda untuk menentukan apakah hak Anda konsisten dengan penggunaan ini.

- Anda harus memenuhi syarat untuk menggunakan program BYOL untuk perangkat lunak Microsoft yang berlaku berdasarkan perjanjian Anda dengan Microsoft, misalnya, berdasarkan hak pengguna MSDN atau berdasarkan Jaminan Perangkat Lunak Windows Per Hak Pengguna. Anda sepenuhnya bertanggung jawab untuk mendapatkan semua lisensi yang diperlukan dan untuk mematuhi semua persyaratan lisensi Microsoft yang berlaku, termasuk PUR/PT. Selanjutnya, Anda harus telah menerima Microsoft End User License Agreement (Microsoft EULA), dan dengan menggunakan Perangkat Lunak Microsoft di bawah program BYOL, Anda setuju dengan Microsoft EULA.
- AWS merekomendasikan agar Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum Anda sendiri dan penasihat lainnya untuk memahami dan mematuhi persyaratan lisensi Microsoft yang berlaku. Penggunaan Layanan (termasuk penggunaan parameter `licenseType` dan bendera `BYL`) yang melanggar perjanjian Anda dengan Microsoft tidak diizinkan atau diizinkan.

Untuk informasi selengkapnya, lihat [Menghasilkan estimasi Windows Server dan SQL Server di Amazon EC2](#) di Panduan Pengguna AWS Kalkulator Harga .

Tentukan opsi lisensi untuk impor Anda

Anda dapat menentukan jenis lisensi atau operasi penggunaan untuk VMs yang Anda migrasi. Menentukan opsi lisensi memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Jika Anda memilih jenis lisensi yang tidak kompatibel dengan VM Anda, tugas VM Import akan gagal dengan pesan kesalahan. Untuk informasi selengkapnya tentang kesalahan pemecahan masalah, lihat. [Penyelesaian masalah VM Import/Export](#)

Topik

- [Tentukan jenis lisensi](#)
- [Tentukan operasi penggunaan](#)

Tentukan jenis lisensi

Tentukan jenis lisensi

Anda dapat menentukan nilai berikut untuk parameter `--license-type`:

- `AWS`(termasuk lisensi) - Mengganti lisensi sistem sumber dengan AWS lisensi pada VM yang dimigrasi.
- `BYOL`— Mempertahankan lisensi sistem sumber pada VM yang dimigrasi.

Note

Membiarkan `--license-type` parameter tidak terdefinisi saat mengimpor OS Windows Server sama dengan memilih AWS dan sama dengan memilih BYOL saat mengimpor OS klien Windows (seperti Windows 10) atau OS Linux.

Misalnya, untuk menentukan jenis lisensi sebagai AWS lisensi, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 import-image \
  --license-type aws \
  --disk-containers Format=OVA,Url=S3://bucket_name/sql_std_image.ova
```

Tentukan operasi penggunaan

Important

AWS mencap edisi perangkat lunak dengan informasi yang Anda berikan. Anda bertanggung jawab untuk memasukkan informasi edisi perangkat lunak yang benar untuk lisensi apa pun yang Anda bawa. AWS

Anda dapat menentukan nilai berikut untuk parameter `--usage-operation`:

Detail platform	Operasi penggunaan*
Lisensi Windows Server Termasuk tanpa SQL Server	RunInstances:0002
Lisensi Windows Server Termasuk dengan SQL Server (edisi apa pun) BYOL	RunInstances:0002
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi Standar SQL Server Termasuk	RunInstances:0006
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi SQL Server Enterprise Termasuk	RunInstances:0102

Detail platform	Operasi penggunaan*
Lisensi Windows Server Termasuk dengan Lisensi Web SQL Server Termasuk	RunInstances:0202
Windows Server BYOL tanpa SQL Server	RunInstances:0800
Windows Server BYOL dengan SQL (edisi apa pun) BYOL	RunInstances:0800
Linux/Unix tanpa SQL Server	RunInstances
Linux/Unix dengan SQL Server (edisi apa pun) BYOL	RunInstances
Linux/Unix dengan Lisensi SQL Server Enterprise Termasuk	RunInstances:0100
Linux/Unix dengan Lisensi Standar SQL Server Termasuk	RunInstances:0004
Linux/Unix dengan SQL Server Web Lisensi Termasuk	RunInstances:0200
Linux Red Hat Enterprise	RunInstances:0010
SUSE Linux	RunInstances:000g

* Jika Anda menjalankan Instans Spot, `lineup/Operation` pada Laporan AWS Biaya dan Penggunaan Anda mungkin berbeda dari nilai operasi Penggunaan yang tercantum di sini.

Misalnya, untuk menentukan operasi penggunaan untuk Windows dengan SQL Server Standard, jalankan perintah berikut:

```
aws ec2 import-image \
  --usage-operation RunInstances:0006 \
  --disk-containers Format=OVA,Url=S3://bucket_name/sql_std_image.ova
```

Untuk informasi selengkapnya tentang kode penagihan, lihat bidang [informasi penagihan AMI](#).

Proses VM Import/Export

VM Import/Export memiliki proses untuk sumber daya yang memenuhi syarat yang dapat Anda gunakan untuk mengimpor dan mengekspor keluar dari AWS Cloud. Anda dapat mengimpor disk individual, atau keseluruhan VMs yang memenuhi persyaratan masing-masing dari proses impor.

Anda juga dapat mengekspor instans Amazon EC2 atau AMI dalam format file yang didukung. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber daya yang memenuhi syarat untuk diekspor, lihat [Pertimbangan untuk ekspor instans](#) dan [Pertimbangan untuk ekspor citra](#).

Proses

- [Impor VM ke Amazon EC2 sebagai gambar menggunakan VM Impor/Ekspor](#)
- [Impor disk sebagai snapshot EBS menggunakan Impor/Ekspor VM](#)
- [Impor VM sebagai EC2 instance menggunakan VM Impor/Ekspor](#)
- [Ekspor instance EC2 sebagai VM menggunakan VM Impor/Ekspor](#)
- [Ekspor VM dari Amazon Machine Image \(AMI\) menggunakan VM Impor/Ekspor](#)

Impor VM ke Amazon EC2 sebagai gambar menggunakan VM Impor/Ekspor

Tip

Untuk mengimpor mesin virtual (VMs) dengan pengalaman berbasis konsol, Anda dapat menggunakan Impor gambar mesin virtual ke AWS templat di konsol Orkestrator [Hub Migrasi](#). Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna Orkestrator AWS Migration Hub](#).

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon sebagai EC2 Amazon Machine Images (AMI), yang dapat Anda gunakan untuk meluncurkan instance. Selanjutnya, Anda dapat mengekspor citra VM dari instans kembali ke lingkungan virtualisasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan investasi Anda dalam VMs yang telah Anda buat untuk memenuhi persyaratan keamanan, manajemen konfigurasi, dan kepatuhan TI Anda dengan membawanya ke Amazon EC2.

Daftar Isi

- [Ekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya](#)
- [Modifikasi terprogram yang dibuat VMs oleh VM Impor/Ekspor](#)
- [Impor VM Anda sebagai citra](#)
- [Memantau tugas impor citra](#)
- [Membatalkan tugas impor citra](#)
- [Buat EC2 instance dari gambar yang diimpor](#)

Ekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasinya

Setelah Anda telah mempersiapkan VM Anda untuk ekspor, Anda dapat mengekspornya dari lingkungan virtualisasi Anda. Saat mengimpor VM sebagai citra, Anda dapat mengimpor disk dalam format berikut: Open Virtualization Archive (OVA), Virtual Machine Disk (VMDK), Virtual Hard Disk (VHD/VHDX), dan raw. Dengan beberapa lingkungan virtualisasi, Anda akan mengekspor ke Open Virtualization Format (OVF), yang biasanya mencakup satu atau lebih file VMDK, VHD, atau VHDX, dan kemudian mengemas file tersebut ke dalam file OVA.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk lingkungan virtualisasi Anda. Contoh:

- VMware— Cari “Ekspor Template OVF” di situs [VMware Docs](#). Ikuti instruksi untuk mengekspor OVA.
- Citrix — [Mengimpor dan Mengekspor VMs](#) di situs web Citrix.
- Microsoft Hyper-V — [Ikhtisar mengekspor dan mengimpor mesin virtual di situs web](#) Microsoft.
- Microsoft Azure — [Unduh Windows VHD dari Azure](#) atau [Unduh Linux VHD dari Azure](#) di situs web Microsoft. Dari Portal Azure, pilih VM yang akan dimigrasi, lalu pilih Disk. Pilih setiap disk (baik OS atau data) dan pilih Buat Snapshot. Pada sumber daya snapshot yang telah selesai, pilih Ekspor. Hal ini menciptakan URL yang dapat Anda gunakan untuk mengunduh citra virtual.

Modifikasi terprogram yang dibuat VMs oleh VM Impor/Ekspor

Saat mengimpor VM menggunakan ImportImage API, AWS memodifikasi sistem file dan menambahkan driver untuk membuat VM yang diimpor dapat di-boot. Saat menulis file yang dimodifikasi, AWS pertahankan file asli di lokasi yang sama dengan nama baru. Tindakan berikut mungkin terjadi:

Umum

- Untuk paritas dengan gambar yang disediakan oleh AWS, AWS Systems Manager klien diinstal pada VM.

Windows

- Memodifikasi pengaturan registri untuk membuat VM dapat di-boot.

Linux

- Menginstal driver Citrix PV baik secara langsung di OS atau memodifikasi `initrd/initramfs` untuk menampungnya.
- Memodifikasi skrip jaringan untuk menggantikan statis IPs dengan dinamis. IPs
- Memodifikasi `/etc/fstab`, mengomentari entri yang tidak valid, dan mengganti nama perangkat dengan. UUIDs Jika tidak ada UUID yang cocok dapat ditemukan untuk perangkat, opsi `nofail` ditambahkan ke deskripsi perangkat. Anda harus memperbaiki penamaan perangkat dan menghapus `nofail` setelah impor. Sebagai praktik terbaik saat VMs mempersiapkan impor, kami sarankan Anda menentukan perangkat disk VM Anda berdasarkan UUID daripada nama perangkat.

Entri di `/etc/fstab` yang mengandung jenis sistem file non standar (`cifs`, `smbfs`, `vboxsf`, `sshfs`, dan lain-lain) dinonaktifkan.

- Memodifikasi pengaturan bootloader grub seperti entri default dan batas waktu.

Impor VM tanpa modifikasi

Jika Anda perlu mengimpor VM tanpa modifikasi terprogram, kami sarankan Anda mengikuti langkah-langkah ini alih-alih menggunakan `ImportImage`

Important

Jika Anda menggunakan proses ini, AWS tidak melakukan validasi pasca-impor untuk memastikan bahwa gambar dapat di-boot. Adalah tanggung jawab Anda untuk memastikan bahwa Anda mempersiapkan VM Anda dengan benar untuk diekspor.

Untuk mengimpor VM tanpa modifikasi

1. Siapkan VM Anda untuk ekspor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Konfigurasi untuk mengekspor VMs dari lingkungan virtualisasi Anda](#).
2. Ekspor disk boot untuk VM Anda dalam salah satu format file berikut: VHD/VHDX, VMDK, atau mentah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi untuk lingkungan virtualisasi Anda.
3. Gunakan perintah [put-object](#) untuk mengunggah file disk boot yang diekspor ke bucket Amazon S3 di Wilayah tempat Anda ingin membuat gambar.
4. Gunakan perintah [import-snapshot](#) untuk mengimpor disk boot sebagai snapshot. Untuk informasi selengkapnya tentang mengimpor snapshot, lihat [Impor disk sebagai snapshot EBS menggunakan Impor/Ekspor VM](#)

Note

Anda dapat memantau kemajuan tugas snapshot impor menggunakan [describe-import-snapshot-tasks](#) perintah.

Catat ID snapshot yang dikembalikan oleh perintah. Anda akan membutuhkannya untuk langkah selanjutnya.

5. Gunakan perintah [register-image](#) untuk mendaftarkan AMI baru, dan tentukan snapshot dari langkah sebelumnya sebagai volume perangkat root.

Catat ID gambar yang dikembalikan oleh perintah. Anda akan membutuhkannya untuk langkah selanjutnya.

6. Setelah AMI mencapai `available` status, Anda dapat menggunakannya untuk meluncurkan instance.

Impor VM Anda sebagai citra

Setelah mengekspor VM Anda dari lingkungan virtualisasi Anda, Anda dapat mengimpornya ke Amazon EC2 menggunakan VM Import/Export. Proses impor adalah sama terlepas dari asal VM.

Tugas

- [Prasyarat untuk mengimpor VM ke Amazon EC2](#)
- [Unggah citra ke Amazon S3](#)

- [Impor VM](#)

Prasyarat untuk mengimpor VM ke Amazon EC2

- Buat bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk menyimpan gambar yang diekspor atau memilih bucket yang sudah ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda ingin mengimpor VMs. Untuk informasi selengkapnya tentang bucket S3, lihat [Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).
- Buat IAM role bernama `vmimport`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan yang diperlukan](#).
- Jika Anda belum menginstal AWS CLI di komputer yang akan Anda gunakan untuk menjalankan perintah impor, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) shell pra-autentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari file. Konsol Manajemen AWS

Unggah citra ke Amazon S3

Unggah file gambar VM Anda ke bucket S3 Anda menggunakan alat unggah pilihan Anda. Untuk informasi tentang mengunggah objek melalui konsol Amazon S3, lihat [Mengunggah Objek](#).

Impor VM

Setelah Anda mengunggah file gambar VM Anda ke Amazon S3, Anda dapat menggunakan untuk AWS CLI mengimpor gambar. Alat-alat ini menerima bucket S3 dan path ke file atau URL untuk file Amazon S3 publik. File Amazon S3 privat membutuhkan [URL yang telah ditentukan](#).

Anda juga dapat menggunakan Impor gambar mesin virtual ke AWS templat di konsol [Orkestrator Hub Migrasi](#) untuk mengimpor gambar mesin virtual lokal Anda. AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat [the section called “Contoh 4: Impor gambar menggunakan Migration Hub Orchestrator”](#).

Important

- AWS VM Import/Export sangat menyarankan untuk menentukan nilai untuk `--usage-operation` parameter `--license-type` atau saat Anda membuat tugas Impor VM

baru. Ini memastikan sistem operasi Anda dilisensikan dengan tepat dan penagihan Anda dioptimalkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Lisensi untuk impor Anda VMs](#).

- AWS VM Import/Export hanya mendukung gambar yang dipasang secara native di dalam VM sumber dan bukan yang dibuat menggunakan proses konversi physical-to-virtual (P2V). Untuk informasi selengkapnya, lihat [Persyaratan VM Import/Export](#).

Contoh

- [Contoh 1: Impor gambar menggunakan file OVA](#)
- [Contoh 2: Impor citra dengan beberapa disk](#)
- [Contoh 3: Impor dengan opsi terenkripsi diaktifkan](#)
- [Contoh 4: Impor gambar menggunakan Migration Hub Orchestrator](#)

Contoh 1: Impor gambar menggunakan file OVA

AWS CLI

Gunakan perintah berikut [import-image](#).

```
aws ec2 import-image \
  --description "$(date '+%b %d %H:%M') My server VM" \
  --license-type "AWS" \
  --disk-containers '[{
  "Format": "OVA",
  "UserBucket": {
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
    "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
  }
}]'
```

PowerShell

Gunakan [Import-EC2Image](#) cmdlet sebagai berikut.

```
Import-EC2Image `
  -Description ((Get-Date -Format "MMM dd HH:mm ") + "My server OVA") `
  -LicenseType "AWS" `
  -DiskContainer @(
    @{
```

```

        Format = "OVA"
        UserBucket = @{
            S3Bucket = "amzn-s3-demo-import-bucket"
            S3Key = "vms/my-server-vm.ova"
        }
    }
)

```

Contoh 2: Impor citra dengan beberapa disk

AWS CLI

Gunakan perintah [import-image](#).

```

aws ec2 import-image \
  --description "$(date '+%b %d %H:%M') My server disks" \
  --license-type "AWS" \
  --disk-containers '[
  {
    "Description": "First disk",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "disks/my-server-vm-disk2.vmdk"
    }
  },
  {
    "Description": "Second disk",
    "Format": "vmdk",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "disks/my-server-vm-disk2.vmdk"
    }
  }
]'

```

PowerShell

Gunakan [Import-EC2Imagecmdlet](#) sebagai berikut.

```

Import-EC2Image `
  -Description ((Get-Date -Format "MMM dd HH:mm ") + "My server disks") `

```

```

-LicenseType "AWS" `
-DiskContainer @(
  @{
    Description = "First disk"
    Format = "vmdk"
    UserBucket = @{
      S3Bucket = "amzn-s3-demo-import-bucket"
      S3Key = "disks/my-server-vm-disk1.vmdk"
    }
  },
  @{
    Description = "Second disk"
    Format = "vmdk"
    UserBucket = @{
      S3Bucket = "amzn-s3-demo-import-bucket"
      S3Key = "disks/my-server-vm-disk2.vmdk"
    }
  }
)

```

Contoh 3: Impor dengan opsi terenkripsi diaktifkan

CMK yang disediakan untuk enkripsi tidak boleh dinonaktifkan selama seluruh proses impor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [enkripsi Amazon EBS](#) di Panduan Pengguna Amazon EBS.

AWS CLI

Gunakan perintah berikut [import-image](#).

```

aws ec2 import-image \
  --description "$(date '+%b %d %H:%M') My server OVA" \
  --encrypted \
  --kms-key-id 0ea3fef3-80a7-4778-9d8c-1c0c6EXAMPLE \
  --disk-containers '[{
    "Format": "OVA",
    "UserBucket": {
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
      "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"
    }
  }]'

```

PowerShell

Gunakan [Import-EC2Image](#) cmdlet sebagai berikut.

```
Import-EC2Image `
  -Description ((Get-Date -Format "MMM dd HH:mm ") + "My server disks") `
  -LicenseType "AWS" `
  -DiskContainer @(
    @{
      Format = "OVA"
      UserBucket = @{
        S3Bucket = "amzn-s3-demo-import-bucket"
        S3Key = "vms/my-server-vm.ova"
      }
    }
  ) `
  -Encrypted $true `
  -KmsKeyId "alias/aws/ebs"
```

Contoh 4: Impor gambar menggunakan Migration Hub Orchestrator

Console

Untuk mengimpor gambar menggunakan template

1. Buka konsol [Orkestrator Hub Migrasi](#).
2. Di panel navigasi, pilih Buat alur kerja migrasi.
3. Pada halaman Choose a workflow template, pilih Impor gambar virtual ke AWS template.
4. Konfigurasi dan kirimkan alur kerja Anda untuk memulai impor VM. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna Orkestrator AWS Migration Hub](#).

Memantau tugas impor citra

Anda dapat memantau kemajuan tugas gambar impor untuk VM Impor/Ekspor. Berikut ini adalah nilai status untuk tugas impor gambar:

- `active` — Tugas impor sedang berlangsung.
- `deleting` — Tugas impor sedang dibatalkan.
- `deleted` — Tugas impor dibatalkan.

- `updating` — Status impor sedang diperbarui.
- `validating` — Citra yang diimpor sedang divalidasi.
- `validated` — Citra yang diimpor telah divalidasi.
- `converting` — Citra yang diimpor sedang diubah menjadi AMI.
- `completed` — Tugas impor selesai dan AMI siap untuk digunakan.

AWS CLI

Untuk mendapatkan status tugas gambar impor

Gunakan perintah [describe-import-image-tasks](#) berikut ini.

```
aws ec2 describe-import-image-tasks \  
  --import-task-ids import-ami-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh. Ketika tugas impor selesai, ID AMI disediakan di `ImageId`.

```
{  
  "ImportImageTasks": [  
    {  
      "ImportTaskId": "import-ami-01234567890abcdef",  
      "ImageId": "ami-1234567890EXAMPLE",  
      "SnapshotDetails": [  
        {  
          "DiskImageSize": 705638400.0,  
          "Format": "ova",  
          "SnapshotId": "snap-111222333444aaabb",  
          "Status": "completed",  
          "UserBucket": {  
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",  
            "S3Key": "vms/my-server-vm.ova"  
          }  
        }  
      ],  
      "Status": "completed"  
    }  
  ]  
}
```

Untuk mendapatkan status semua tugas gambar impor


```

ImportTaskId      : import-ami-01234567890abcdef
Status           : completed
Progress         :
ImageId          : ami-1234567890EXAMPLE
SnapshotDetails  :
                  Description   :
                  DeviceName    : /dev/sda1
                  DiskImageSize : 549272064
                  Format         : VMDK
                  Progress       :
                  SnapshotId     : snap-111222333444aaabb
                  Status         : completed
                  StatusMessage  :
                  Url            :
                  UserBucket     : Amazon.EC2.Model.UserBucketDetails
UserBucket       :
                  S3Bucket      : amzn-s3-demo-import-bucket
                  S3Key         : vms/my-server-vm.ova

```

Untuk mendapatkan status semua tugas gambar impor

Gunakan [Get-EC2ImportImageTaskcmdlet](#) sebagai berikut.

```

Get-EC2ImportImageTask |
    Format-Table Description, ImportTaskId, Progress, Status, StatusMessage -
    AutoSize

```

Berikut ini adalah output contoh. Anda dapat menampilkan bidang tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

Description	ImportTaskId	Progress	Status	StatusMessage
My server disks	import-ami-01234567890abaaaa	62	active	booting
My server OVA	import-ami-01234567890abbbbb	62	active	booting
My server disks	import-ami-01234567890accccc		completed	

Membatalkan tugas impor citra

Setelah Anda memulai tugas impor gambar menggunakan VM Impor/Ekspor, Anda dapat membatalkan operasi impor jika diperlukan.

Untuk menjelaskan tugas impor gambar Anda, lihat [Memantau tugas impor citra](#).

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas impor gambar

Gunakan perintah [cancel-import-task](#).

```
aws ec2 cancel-import-task \  
  --import-task-id import-ami-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Untuk membatalkan tugas impor gambar

Gunakan [Stop-EC2ImportTask](#) cmdlet.

```
Stop-EC2ImportTask \  
  -ImportTaskId import-ami-1234567890abcdef0
```

Buat EC2 instance dari gambar yang diimpor

Setelah tugas impor citra selesai, Anda dapat meluncurkan sebuah instans menggunakan AMI yang dihasilkan atau menyalin AMI ke Wilayah lain. Untuk informasi selengkapnya, lihat dokumentasi berikut di Panduan EC2 Pengguna Amazon:

- [Luncurkan sebuah instance](#)
- [Salin AMI](#)

Untuk beberapa sistem operasi, driver perangkat untuk jaringan yang ditingkatkan dan perangkat NVMe blok yang diperlukan oleh [instans yang dibangun pada sistem Nitro](#) tidak diinstal secara otomatis selama impor. Untuk menginstal driver ini secara manual, gunakan petunjuk dalam dokumentasi berikut di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

- [\(Instans Windows\) Instal versi terbaru dari salah satu dari berikut ini: EC2LaunchV2, EC2 Launch, atau Config. EC2](#)
- (Instans Windows) [Instal atau tingkatkan AWS NVMe driver menggunakan PowerShell](#)
- (Instans Linux) [Instal atau tingkatkan driver NVMe](#)

- [Aktifkan jaringan yang disempurnakan](#)

Setelah Anda selesai menyesuaikan instance Anda, create Anda dapat membuat gambar baru dari instance yang disesuaikan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Membuat AMI](#) di Panduan EC2 Pengguna Amazon.

Impor disk sebagai snapshot EBS menggunakan Impor/Ekspor VM

VM Import/Export memungkinkan Anda untuk mengimpor disk Anda sebagai snapshot Amazon EBS. Setelah snapshot dibuat, Anda dapat membuat volume EBS dari snapshot, dan kemudian melampirkan volume ke instans EC2.

Snapshot yang diimpor memiliki ID volume arbitrer yang tidak boleh digunakan untuk tujuan apa pun.

Prasyarat untuk mengimpor snapshot

- Format disk berikut ini didukung: Virtual Hard Disk (VHD/VHDX), ESX Virtual Machine Disk (VMDK), dan raw.
- Anda harus terlebih dahulu mengunggah disk Anda ke Amazon S3.
- Jika Anda belum menginstal AWS CLI di komputer yang akan Anda gunakan untuk menjalankan perintah impor, lihat [Panduan AWS Command Line Interface Pengguna](#).

Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) shell pra-autentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari file. Konsol Manajemen AWS

Mulai tugas impor snapshot

Anda dapat menentukan URL bucket S3 yang berisi gambar disk atau memberikan nama dan kunci bucket S3.

AWS CLI

Untuk mengimpor snapshot

Gunakan perintah [import-snapshot](#).

```
aws ec2 import-snapshot \  
  --description "My server VM" \  
  --disk-container "file://C:\import\containers.json"
```

File `containers.json` adalah dokumen JSON yang berisi informasi yang diperlukan.

```
{  
  "Description": "My server VM",  
  "Format": "VMDK",  
  "UserBucket": {  
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",  
    "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"  
  }  
}
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "Description": "My server VM",  
  "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",  
  "SnapshotTaskDetail": {  
    "Description": "My server VMDK",  
    "DiskImageSize": "0.0",  
    "Format": "VMDK",  
    "Progress": "3",  
    "Status": "active",  
    "StatusMessage": "pending",  
    "UserBucket": {  
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",  
      "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"  
    }  
  }  
}
```

PowerShell

Untuk mengimpor snapshot

Gunakan [Import-EC2Snapshot](#) cmdlet.

```
Import-EC2Snapshot `
```

```
-DiskContainer_Description "My server VM" \
-DiskContainer_Format "VMDK" \
-DiskContainer_S3Bucket "amzn-s3-demo-import-bucket" \
-DiskContainer_S3Key "vms/my-server-vm.vmdk"
```

Berikut ini adalah output contoh.

Description	ImportTaskId	SnapshotTaskDetail	Tags
-----	-----	-----	----
My server VM	import-snap-1234567890abcdef0	Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail	

Memantau tugas impor snapshot

Setelah Anda memulai tugas snapshot impor menggunakan VM Import/Export, Anda dapat memantau operasi impor. Jika status tugas `active`, itu berarti tugas impor sedang berlangsung. Snapshot siap digunakan saat statusnya `completed`.

AWS CLI

Untuk mendapatkan status tugas snapshot impor

Gunakan perintah [describe-import-snapshot-tasks](#) berikut ini.

```
aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
  --import-task-ids import-snap-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "ImportSnapshotTasks": [
    {
      "Description": "My server VM",
      "ImportTaskId": "import-snap-1234567890abcdef0",
      "SnapshotTaskDetail": {
        "Description": "My server VMDK",
        "DiskImageSize": "3.115815424E9",
        "Format": "VMDK",
        "Progress": "22",
        "Status": "active",
        "StatusMessage": "downloading/converting",
```

```

        "UserBucket": {
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-import-bucket",
            "S3Key": "vms/my-server-vm.vmdk"
        },
    }
}
]
}

```

Untuk mendapatkan status semua tugas snapshot impor

Gunakan perintah [describe-import-snapshot-tasks](#) berikut ini.

```

aws ec2 describe-import-snapshot-tasks \
  --query "ImportSnapshotTasks[*].{Description:Description,
  ImportTaskId:ImportTaskId, Status:SnapshotTaskDetail.Status, Progress:
  SnapshotTaskDetail.Progress, SnapshotID: SnapshotTaskDetail.SnapshotId, S3Key:
  SnapshotTaskDetail.UserBucket.S3Key}" \
  --output table

```

Berikut ini adalah output contoh. Anda dapat menampilkan bidang tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

```

-----
|                                                                 DescribeImportSnapshotTasks
|                                                                 |
+-----+-----+-----+-----+
| Description | ImportTaskId | Status | Progress |
S3Key        | SnapshotID   |        |           |
+-----+-----+-----+-----+
| My server VM| import-snap-1234567890abcdef0 | active   | 19       | my-
server-vm.vmdk |                |          |          |
| My server VM| import-snap-1234567890abcdef1 | completed | None     | my-
server-vm1.vmdk | snap-0bd3ea326000000000 |          |          |
| My server VM| import-snap-1234567890abcdef2 | completed | None     | my-
server-vm2.vmdk | snap-090ec0d0eb1111111 |          |          |
| My server VM| import-snap-1234567890abcdef3 | deleted  | None     | my-
server-vm3.vmdk |                |          |          |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

```

PowerShell

Untuk mendapatkan status tugas snapshot impor

Gunakan [Get-EC2ImportSnapshotTaskcmdlet](#) sebagai berikut.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask `
  -ImportTaskId import-snap-1234567890abcdef0 |
  Format-List *,
    @{Name='SnapshotTaskDetail';Expression={ $_.SnapshotTaskDetail | Out-
String }},
    @{Name='UserBucket';Expression={ $_.SnapshotTaskDetail.UserBucket | Out-
String }}
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Description      : My server VM
ImportTaskId     : import-snap-1234567890abcdef0
SnapshotTaskDetail : Amazon.EC2.Model.SnapshotTaskDetail
Tags             :
SnapshotTaskDetail :
    Description   :
    DiskImageSize : 2495933952
    Encrypted     :
    Format        : VMDK
    KmsKeyId      :
    Progress      :
    SnapshotId    : snap-111222333444aaabb
    Status        : completed
    StatusMessage :
    Url           :
    UserBucket    : Amazon.EC2.Model.UserBucketDetails
UserBucket       :
    S3Bucket      : amzn-s3-demo-import-bucket
    S3Key         : my-server-vm.vmdk
```

Untuk mendapatkan status semua tugas snapshot impor

Gunakan [Get-EC2ImportSnapshotTaskcmdlet](#) sebagai berikut.

```
Get-EC2ImportSnapshotTask |
  Format-Table Description, ImportTaskId,
    @{Name='Status';Expression={$_.SnapshotTaskDetail.Status}},
```

```
@{Name='Progress';Expression={$_.SnapshotTaskDetail.Progress}},
@{Name='SnapshotID';Expression={$_.SnapshotTaskDetail.SnapshotID}},
@{Name='S3Key Source';Expression={$_.SnapshotTaskDetail.UserBucket.S3Key}}
```

Berikut ini adalah output contoh. Anda dapat menampilkan bidang tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

Description	ImportTaskId	Status	Progress	SnapshotID
S3Key Source				
My server VM	import-snap-1234567890abcdef0	active	19	
my-server-vm.vmdk				
My server VM	import-snap-1234567890abcdef1	completed		snap-0450e071240000000
my-server-vm1.vmdk				
My server VM	import-snap-1234567890abcdef2	completed		snap-0bd3ea32601111111
my-server-vm2.vmdk				
My server VM	import-snap-1234567890abcdef3	deleted		
my-server-vm3.vmdk				

Membatalkan tugas impor snapshot

Setelah Anda memulai tugas snapshot impor menggunakan Impor/Ekspor VM, Anda dapat membatalkan operasi impor jika diperlukan.

Untuk menjelaskan tugas impor snapshot Anda, lihat [Memantau tugas impor snapshot](#).

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas snapshot impor

Gunakan perintah [cancel-import-task](#).

```
aws ec2 cancel-import-task \
  --import-task-id import-snap-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Untuk membatalkan tugas snapshot impor

Gunakan [Stop-EC2ImportTaskcmdlet](#).

```
Stop-EC2ImportTask \  
-ImportTaskId import-snap-1234567890abcdef0
```

Buat volume EBS dari snapshot yang diimpor

Anda dapat membuat volume EBS dari snapshot EBS. Anda dapat melampirkan volume EBS ke instans EC2.

AWS CLI

Untuk membuat volume dan melampirkannya ke instans EC2

1. Gunakan [describe-import-snapshot-tasks](#) perintah untuk menentukan ID snapshot yang dibuat oleh tugas impor.
2. Gunakan perintah [create-volume](#) berikut untuk membuat volume dari snapshot. Anda harus memilih Availability Zone dari instans yang akan Anda lampirkan volumenya.

```
aws ec2 create-volume \  
--availability-zone us-east-1a \  
--snapshot-id snap-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "AvailabilityZone": "us-east-1a",  
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",  
  "State": "creating",  
  "SnapshotId": "snap-1234567890abcdef0"  
}
```

3. Gunakan perintah [attach-volume](#) berikut untuk melampirkan volume EBS yang Anda buat pada langkah sebelumnya ke salah satu instans yang ada.

```
aws ec2 attach-volume \  
--volume-id vol-1234567890abcdef0 \  
--instance-id i-1234567890abcdef0 \  
--device /dev/sdf
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{
  "AttachTime": "YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.000Z",
  "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
  "VolumeId": "vol-1234567890abcdef0",
  "State": "attaching",
  "Device": "/dev/sdf"
}
```

4. Pasang volume terlampir. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi sistem operasi untuk instans Anda.

PowerShell

Untuk membuat volume dan melampirkannya ke instans EC2

1. Gunakan [Get-EC2ImportSnapshotTask](#)cmdlet untuk menentukan ID snapshot yang dibuat oleh tugas impor.
2. Gunakan [New-EC2Volume](#)cmdlet untuk membuat volume dari snapshot. Anda harus memilih Availability Zone dari instans yang akan Anda lampirkan volumenya.

```
New-EC2Volume `
  -AvailabilityZone us-east-1a `
  -SnapshotId snap-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
Attachments      : {}
AvailabilityZone  : us-east-1a
CreateTime       : 7/15/2025 3:37:56 PM
Encrypted        : False
FastRestored     : False
Iops             : 3000
KmsKeyId         :
MultiAttachEnabled : False
Operator        :
OutpostArn       :
Size            : 41
SnapshotId       : snap-1234567890abcdef0
SseType         :
State           : creating
```

```
Tags           : {}
Throughput     : 125
VolumeId       : vol-1234567890abcdef0
VolumeType     : gp3
```

3. Gunakan [Add-EC2Volume](#) cmdlet

```
Add-EC2Volume `
  -VolumeId vol-1234567890abcdef0 `
  -InstanceId i-1234567890abcdef0 `
  -Device xvdb
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
AssociatedResource      :
AttachTime              : 7/15/2025 3:47:20 PM
DeleteOnTermination    : False
Device                  : xvdb
InstanceId               : i-1234567890abcdef0
InstanceOwningService  :
State                   : attaching
VolumeId                : vol-1234567890abcdef0
```

4. Pasang volume terlampir. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi sistem operasi untuk instans Anda.

Impor VM sebagai EC2 instance menggunakan VM Impor/Ekspor

Important

Kami sangat menyarankan Anda mengimpor VMs sebagai Amazon Machine Images (AMI) alih-alih instance. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Impor VM ke Amazon EC2 sebagai gambar menggunakan VM Impor/Ekspor](#).

Anda dapat menggunakan VM Import/Export untuk mengimpor gambar mesin virtual (VM) dari lingkungan virtualisasi Anda ke Amazon EC2 sebagai instance. Selanjutnya, Anda dapat mengekspor citra VM dari instans kembali ke lingkungan virtualisasi Anda. Ini memungkinkan Anda untuk

memanfaatkan investasi Anda dalam VMs yang telah Anda buat untuk memenuhi persyaratan keamanan, manajemen konfigurasi, dan kepatuhan TI Anda dengan membawanya ke Amazon EC2.

Daftar Isi

- [Keterbatasan impor instance](#)
- [Impor VM dengan impor instance](#)

Keterbatasan impor instance

Mengimpor VM sebagai instance memiliki batasan berikut:

- The AWS Command Line Interface (AWS CLI) tidak mendukung pengimporan VM sebagai instance, jadi Anda harus menggunakan Antarmuka Baris Perintah Amazon (EC2 Amazon CLI) yang tidak digunakan lagi. EC2
- Anda tidak dapat mengimpor instans Windows yang menggunakan model bawa lisensi Anda sendiri (BYOL) sebagai instans. Sebaliknya, Anda harus mengimpor VM sebagai AMI.
- VM Import/Export mendukung mengimpor instance Windows ke sebagian besar jenis instans. Instans Linux dapat diimpor ke dalam tipe instans berikut:
 - Tujuan umum: t2.micro | t2.small | t2.medium | m3.medium | m3.large | m3.xlarge | m3.2xlarge
 - Komputasi yang dioptimalkan: c3.large | c3.xlarge | c3.2xlarge | c3.4xlarge | c3.8xlarge | cc1.4xlarge | cc2.8xlarge
 - Memori yang dioptimalkan: r3.large | r3.xlarge | r3.2xlarge | r3.4xlarge | r3.8xlarge | cr1.8xlarge
 - Penyimpanan yang dioptimalkan: i2.xlarge | i2.2xlarge | i2.4xlarge | i2.8xlarge | hi1.4xlarge | hi1.8xlarge
- Tindakan API `ImportInstance` dan `ImportVolume` hanya didukung di Wilayah berikut dan tidak akan didukung di Wilayah tambahan mana pun.
 - Amerika Utara: us-timur-1 | us-west-1 | us-west-1 | us-west-2 | us-timur-2 | ca-central-1 | -1 us-gov-west
 - Amerika Selatan: sa-east-1
 - Europe/Middle East/Africa: eu-west-1 | eu-central-1
 - Asia Pasifik: ap-southeast-1 | ap-northeast-1 | ap-southeast-2 | ap-northeast-2 | ap-south-1 | cn-north-1

Impor VM dengan impor instance

Anda dapat menggunakan `ImportInstance` operasi untuk mengimpor VM Anda sebagai contoh. Untuk informasi selengkapnya, lihat [ImportInstance](#) di Referensi Amazon Elastic Compute Cloud API.

Ekspor instance EC2 sebagai VM menggunakan VM Impor/Ekspor

Mengekspor sebagai VM berguna saat Anda ingin menerapkan salinan instans Amazon EC2 di lingkungan virtualisasi Anda. Anda dapat mengekspor sebagian besar instans EC2 ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, atau vSphere. VMware

Ketika Anda mengekspor instans, Anda akan dikenakan tarif Amazon S3 standar untuk bucket tempat VM yang diekspor disimpan. Selain itu, mungkin ada sedikit biaya untuk penggunaan sementara dari snapshot Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon Simple Storage Service](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat untuk mengekspor instans dari Amazon EC2](#)
- [Pertimbangan untuk ekspor instans](#)
- [Memulai tugas ekspor instans](#)
- [Memantau tugas ekspor instans](#)
- [Membatalkan tugas ekspor instans](#)

Prasyarat untuk mengekspor instans dari Amazon EC2

Untuk mengekspor VM dari Amazon EC2, pertama-tama penuhi prasyarat berikut:

- Buat bucket Amazon S3 untuk menyimpan instans yang diekspor atau pilih bucket yang ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda ingin ekspor Anda VMs. Selain itu, ember harus milik Akun AWS tempat Anda melakukan operasi ekspor. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Panduan Pengguna Amazon Simple Storage Service](#).
- Anda tidak dapat mengekspor VM ke bucket S3 yang menggunakan pengaturan yang diberlakukan pemilik bucket untuk Kepemilikan Objek S3 karena dinonaktifkan. ACLs Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengkonfigurasi ACLs](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.

- Siapkan bucket S3 Anda dengan melampirkan daftar kontrol akses (ACL) yang berisi hibah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengelola akses dengan ACLs](#) di Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon.
- Untuk masing-masing Grantee, berikan izin berikut:
 - READ_ACP(Di konsol Amazon S3, Bucket ACL harus memiliki izin Baca)
 - WRITE(Di konsol Amazon S3, Objek harus memiliki izin Tulis)
- Untuk Grantee, berikan ID akun kanonis khusus Wilayah yang sesuai:
 - Afrika (Cape Town) —
3f7744aeebaf91dd60ab135eb1cf908700c8d2bc9133e61261e6c582be6e33ee
 - Asia Pasifik (Hong Kong) —
97ee7ab57cc9b5034f31e107741a968e595c0d7a19ec23330eae8d045a46edfb
 - Asia Pasifik (Hyderabad) —
77ab5ec9eac9ade710b7defed37fe0640f93c5eb76ea65a64da49930965f18ca
 - Asia Pasifik (Jakarta) —
de34aaa6b2875fa3d5086459cb4e03147cf1a9f7d03d82f02bedb991ff3d1df5
 - Asia Pasifik (Malaysia) —
ed006f67543afcf0779e356e52d5ed53fa45f95bcd7d277147dfc027aaca0e7
 - Asia Pasifik (Melbourne) —
8b8ea36ab97c280aa8558c57a380353ac7712f01f82c21598afbb17e188b9ad5
 - Asia Pasifik (Selandia Baru) —
2dc8fa4ca1c59da5c6a4c5b0e397eea130ec62e49f18cff179034665fd20e8a2
 - Asia Pasifik (Osaka) —
40f22ffd22d6db3b71544ed6cd00c8952d8b0a63a87d58d5b074ec60397db8c9
 - Asia Pasifik (Taipei) -
a9fa0eb7c8483f9558cd14b24d16e9c4d1555261a320b586a3a06908ff0047ce
 - Asia Pasifik (Thailand) —
d011fe83abcc227a7ac0f914ce411d3630c4ef735e92e88ce0aa796dcfecfbdd
 - Kanada Barat (Calgary) —
78e12f8d798f89502177975c4ccdac686c583765cea2bf06e9b34224e2953c83
 - Eropa (Milan) —
04636d9a349e458b0c1cbf1421858b9788b4ec28b066148d4907bb15c52b5b9c
 - Eropa (Spanyol) —

- Eropa (Zurich) — 5d9fcea77b2fb3df05fc15c893f212ae1d02adb4b24c13e18586db728a48da67
- Israel (Tel Aviv) —
328a78de7561501444823eb959152eca7cb58fee2fe2e4223c2cdd9f93ae931
- Meksiko (Tengah) —
edaff67fe25d544b855bd0ba9a74a99a2584ab89ceda0a9661bdbeca530d0fca
- Timur Tengah (Bahrain) —
aa763f2cf70006650562c62a09433f04353db3cba6ba6aeb3550fdc8065d3d9f
- Timur Tengah (UEA) —
7d3018832562b7b6c126f5832211fae90bd3eee3ed3afde192d990690267e475
- AWS GovCloud (US) —
af913ca13efe7a94b88392711f6cfc8aa07c9d1454d4f190a624b126733a5602
- Semua Wilayah lainnya —
c4d8eabf8db69dbe46bfe0e517100c554f01200b104d59cd408e777ba442a322

Konfigurasi bucket S3 Anda

Console

Untuk mengkonfigurasi bucket S3

1. Buka konsol Amazon S3 di <https://console.aws.amazon.com/s3/>
2. Pilih bucket untuk menyimpan instance yang diekspor.
3. Pada tab Izin, ubah kepemilikan objek menjadi pilihan pemilik Bucket.
4. Lampirkan kebijakan bucket berikut. Untuk `CanonicalUser`, masukkan ID akun kanonik untuk Bucket Region. Untuk `Resource`, masukkan nama ember Anda di ember ARNs.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "GrantReadAclAndWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
```

```

        "CanonicalUser":
          "c4d8eabf8db69dbe46bfe0e517100c554f01200b104d59cd408e777ba442a322"
        },
        "Action": [
          "s3:GetBucketAcl",
          "s3:PutObject"
        ],
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

AWS CLI

Untuk mengkonfigurasi bucket S3

Gunakan [put-bucket-ownership-controls](#) perintah untuk mengubah kepemilikan objek.

```

aws s3api put-bucket-ownership-controls \
  --bucket amzn-s3-demo-export-bucket \
  --ownership-controls='{"Rules":[{"ObjectOwnership":"BucketOwnerPreferred"}]}'

```

Gunakan [put-bucket-policy](#) perintah untuk melampirkan kebijakan bucket. Untuk `CanonicalUser`, masukkan ID akun kanonik untuk Bucket Region. Untuk `Resource`, masukkan nama ember Anda di ember ARNs.

```

aws s3api put-bucket-policy \
  --bucket amzn-s3-demo-export-bucket \
  --policy \
  '{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "GrantReadAcpAndWrite",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "CanonicalUser":
            "c4d8eabf8db69dbe46bfe0e517100c554f01200b104d59cd408e777ba442a322"

```

```

    },
    "Action": [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
    ]
  }
]
}'

```

PowerShell

Untuk mengkonfigurasi bucket S3

Gunakan [Write-S3BucketOwnershipControl](#) cmdlet untuk mengubah kepemilikan objek.

```

Write-S3BucketOwnershipControl `
  -BucketName "amzn-s3-demo-export-bucket" `
  -OwnershipControls_Rule @{ObjectOwnership="BucketOwnerPreferred"}

```

Gunakan [Write-S3BucketPolicy](#) cmdlet untuk melampirkan kebijakan bucket.

Untuk `CanonicalUser`, masukkan ID akun kanonik untuk Bucket Region. Untuk `Resource`, masukkan nama ember Anda di ember ARNs.

```

Write-S3BucketPolicy `
  -BucketName "amzn-s3-demo-export-bucket" `
  -Policy `{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "GrantReadAcpAndWrite",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "CanonicalUser":
            "c4d8eabf8db69dbe46bfe0e517100c554f01200b104d59cd408e777ba442a322"
        },
        "Action": [
          "s3:GetBucketAcl",

```

```
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-export-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}'
```

Pertimbangan untuk ekspor instans

Mengekspor instans dan volume tunduk pada batasan berikut:

- Anda harus mengekspor instans dan volume ke salah satu format citra berikut yang didukung oleh lingkungan virtualisasi Anda:
 - Open Virtual Appliance (OVA), yang kompatibel dengan VMware vSphere versi 4, 5, dan 6.
 - Virtual Hard Disk (VHD), yang kompatibel dengan produk virtualisasi Citrix Xen dan Microsoft Hyper-V.
 - Stream-optimized ESX Virtual Machine Disk (VMDK), yang kompatibel dengan ESX VMware dan vSphere versi 4, 5, dan VMware 6.
- Anda tidak dapat mengekspor instans jika berisi perangkat lunak pihak ketiga yang disediakan oleh AWS. Misalnya, VM Export tidak dapat mengekspor instans Windows atau SQL Server, atau instans apa pun yang dibuat dari citra di file AWS Marketplace.
- Anda tidak dapat mengekspor instans dengan snapshot EBS terenkripsi dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda tidak dapat mengekspor instans dengan volume penyimpanan instans dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda hanya dapat mengekspor volume EBS yang ditentukan dalam pemetaan perangkat blok, bukan volume EBS yang dilampirkan setelah peluncuran instans.
- Anda tidak dapat mengekspor sebuah instans yang diluncurkan dari citra yang diimpor jika Anda menghapus AMI atau snapshot EBS untuk AMI. Untuk mengatasi masalah ini, buat AMI dari instans dan ekspor AMI.
- Anda tidak dapat mengekspor instans yang memiliki lebih dari satu disk virtual.
- Anda tidak dapat mengekspor instans yang memiliki lebih dari satu antarmuka jaringan.

- Anda tidak dapat mengekspor instans dari Amazon EC2 jika Anda telah membagikannya dari akun AWS lain.
- Secara default, Anda tidak dapat memiliki lebih dari 5 tugas konversi per Wilayah yang sedang berlangsung secara bersamaan. Batas ini dapat disesuaikan hingga 20.
- VMs dengan volume yang lebih besar dari 1 TiB tidak didukung.
- Anda dapat mengekspor volume ke bucket S3 yang tidak terenkripsi atau ke bucket yang dienkripsi menggunakan SSE-S3. Anda tidak dapat mengekspor ke bucket S3 yang dienkripsi menggunakan SSE-KMS.
- VM Import/Export hanya mendukung ekspor VMs ke bucket S3 sama dengan Akun AWS yang Anda ekspor.
- Operasi ekspor tidak mendukung konfigurasi hybrid. GRUB2 harus diaktifkan untuk BIOS atau UEFI, tetapi tidak dapat diaktifkan untuk keduanya.

Memulai tugas ekspor instans

Saat Anda mengekspor instance menggunakan VM Import/Export, file yang diekspor ditulis ke bucket S3 yang ditentukan menggunakan kunci S3 berikut:

```
prefixexport-i-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.format
```

Misalnya, jika nama bucket adalah `amzn-s3-demo-export-bucket`, awalan adalah `vms/`, dan formatnya adalah OVA, file yang diekspor ditulis `amzn-s3-demo-export-bucket/vms/export-i-1234567890abcdef0.ova`

Untuk informasi selengkapnya tentang format yang didukung, lihat [the section called “Pertimbangan untuk ekspor citra”](#).

Important

Instance Anda mungkin reboot selama proses ekspor. Pastikan Anda melakukan tindakan ini ketika beberapa downtime dapat diterima.

AWS CLI

Untuk mengekspor sebuah instance

Gunakan perintah [create-instance-export-task](#).

```
aws ec2 create-instance-export-task \
  --description "$(date '+%b %d %H:%M') My instance export" \
  --instance-id i-1234567890abcdef0 \
  --target-environment vmware \
  --export-to-s3-task '{
    "ContainerFormat": "ova",
    "DiskImageFormat": "VMDK",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
    "S3Prefix": "vms/"
  }'
```

Berikut ini adalah contoh respons. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Ekspor instance selesai ketika statusnya `completed`.

```
{
  "ExportTask": {
    "Description": "Jul 15 14:55 My instance export",
    "ExportTaskId": "export-i-021345abcdef6789",
    "ExportToS3Task": {
      "ContainerFormat": "ova",
      "DiskImageFormat": "vmdk",
      "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
      "S3Key": "vms/export-i-021345abcdef6789.ova"
    },
    "InstanceExportDetails": {
      "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
      "TargetEnvironment": "vmware"
    },
    "State": "active"
  }
}
```

PowerShell

Untuk mengekspor sebuah instance

Gunakan [New-EC2InstanceExportTaskcmdlet](#).

```
New-EC2InstanceExportTask `
  -Description ((Get-Date -Format "MMM dd HH:mm ") + "My instance export") `
```

```
-InstanceId "i-1234567890abcdef0" `
-TargetEnvironment "vmware" `
-ExportToS3Task_ContainerFormat "ova" `
-ExportToS3Task_DiskImageFormat "VMDK" `
-ExportToS3Task_S3Bucket "amzn-s3-demo-export-bucket" `
-ExportToS3Task_S3Prefix "vms/"
```

Berikut ini adalah contoh respons. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Ekspor instance selesai ketika statusnya `completed`.

```
Description      : Jul 15 14:53 My instance export
ExportTaskId     : export-i-021345abcdef6789
ExportToS3Task   : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State            : active
StatusMessage    :
Tags             : {}
```

Memantau tugas ekspor instans

Setelah Anda memulai tugas ekspor instance menggunakan VM Import/Export, Anda dapat memantau operasi ekspor.

AWS CLI

Untuk memantau tugas ekspor instance

Gunakan perintah [describe-export-tasks](#) berikut ini.

```
aws ec2 describe-export-tasks \
  --export-task-ids export-i-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh. Status yang ditampilkan adalah `active`. VM siap digunakan saat statusnya `completed`.

```
{
  "ExportTasks": [
    {
      "ExportTaskId": "export-i-1234567890abcdef0",
      "ExportToS3Task": {
```

```

        "ContainerFormat": "ova",
        "DiskImageFormat": "VMDK",
        "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
        "S3Key": "vms/export-i-1234567890abcdef0.ova"
    },
    "InstanceExportDetails": {
        "InstanceId": "i-1234567890abcdef0",
        "TargetEnvironment": "vmware"
    },
    "State": "active"
}
]
}

```

Untuk memantau semua tugas ekspor instance

Gunakan perintah [describe-export-tasks](#) berikut ini.

```

aws ec2 describe-export-tasks \
  --query "ExportTasks[*]."
{Description:Description,ExportTaskId:ExportTaskId,State:State,S3Bucket:ExportToS3Task.S3Bucket}
\
  --output table

```

Berikut ini adalah output contoh. Anda dapat menampilkan bidang tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

```

-----
|                                     DescribeExportTasks
|                                     |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
|           Description           | ExportTaskId | InstanceId
|           S3Bucket              | State       |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| Jul 15 01:18 My instance export | export-i-01234567890abaaaa | None
|           amzn-s3-demo-export-bucket | active       |
| Jul 15 11:01 My instance export | export-i-01234567890abbbbb | None
|           amzn-s3-demo-export-bucket | active       |
| Jul 13 11:00 My instance export | export-i-01234567890accccc |
i-0abcdef1234567890 | amzn-s3-demo-export-bucket | completed |

```

```
+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
```

PowerShell

Untuk memantau tugas ekspor instance

Gunakan [Get-EC2ExportTask](#) cmdlet sebagai berikut.

```
Get-EC2ExportTask `
  -ExportTaskId export-i-1234567890abcdef0 |
  Format-List *,
    @{Name='ExportToS3Task';Expression={$_.ExportToS3Task | Out-string}},
    @{Name='InstanceExportDetails';Expression={$_.InstanceExportDetails |
  Out-string}}
```

Berikut ini adalah output contoh. Status yang ditampilkan adalah `active`. VM siap digunakan saat statusnya `completed`.

```
Description           : Jul 15 14:55 My instance export
ExportTaskId          : export-i-1234567890abcdef0
ExportToS3Task         : Amazon.EC2.Model.ExportToS3Task
InstanceExportDetails : Amazon.EC2.Model.InstanceExportDetails
State                  : completed
StatusMessage         :
Tags                   : {}
ExportToS3Task         :
                        ContainerFormat : ova
                        DiskImageFormat : VMDK
                        S3Bucket         : amzn-s3-demo-export-bucket
                        S3Key            : vms/export-i-1234567890abcdef0.ova
InstanceExportDetails :
                        InstanceId       : i-1234567890abcdef0
                        TargetEnvironment : vmware
```

Untuk memantau semua tugas ekspor instance

Gunakan [Get-EC2ExportTask](#) cmdlet sebagai berikut.

```
Get-EC2ExportTask |
  Format-Table Description, ExportTaskId, State,
    @{Name='S3Bucket';Expression={$_.ExportToS3Task.S3Bucket}},
```

```
@{Name='InstanceId';Expression={$_.InstanceExportDetails.InstanceId}}
```

Berikut ini adalah output contoh. Anda dapat menampilkan bidang tambahan apa pun yang Anda butuhkan.

Description	InstanceId	ExportTaskId	State	S3Bucket
-----	-----	-----	-----	-----
Jul 15 01:18 My instance export	export-i-01234567890abaaaa	active	amzn-s3-demo-export-bucket	
Jul 15 11:01 My instance export	export-i-01234567890abbbbb	active	amzn-s3-demo-export-bucket	
Jul 13 11:00 My instance export	export-i-01234567890accccc	completed	amzn-s3-demo-export-bucket	i-0abcdef1234567890

Membatalkan tugas ekspor instans

Setelah Anda memulai tugas ekspor instance menggunakan VM Import/Export, Anda dapat membatalkan operasi ekspor jika diperlukan. Operasi pembatalan menghapus semua artefak ekspor, termasuk objek Amazon S3 yang dibuat sebagian. Jika tugas ekspor selesai atau sedang dalam proses mentransfer gambar disk akhir, operasi pembatalan gagal dan mengembalikan kesalahan.

Untuk menjelaskan tugas ekspor instans Anda, lihat [Memantau tugas ekspor instans](#).

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas ekspor instance

Gunakan perintah [cancel-export-task](#).

```
aws ec2 cancel-export-task \
  --export-task-id export-i-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Untuk membatalkan tugas ekspor instance

Gunakan [Stop-EC2ExportTask](#) cmdlet.

```
Stop-EC2ExportTask `
```

```
-ExportTaskId export-i-1234567890abcdef0
```

Ekspor VM dari Amazon Machine Image (AMI) menggunakan VM Impor/Ekspor

Mengekspor file VM berdasarkan Amazon Machine Image (AMI) berguna saat Anda ingin menerapkan instance standar baru di lingkungan virtualisasi Anda. Anda dapat mengekspor sebagian besar AMIs ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, atau vSphere. VMware

Ketika Anda mengekspor citra, Anda akan dikenakan tarif Amazon S3 standar untuk bucket tempat VM yang diekspor disimpan. Selain itu, mungkin ada sedikit biaya untuk penggunaan sementara dari snapshot Amazon EBS. Untuk informasi selengkapnya tentang harga Amazon S3, lihat [Harga Amazon Simple Storage Service](#).

Daftar Isi

- [Prasyarat untuk mengekspor gambar dari Amazon EC2](#)
- [Pertimbangan untuk ekspor citra](#)
- [Memulai tugas ekspor citra](#)
- [Memantau tugas ekspor citra](#)
- [Membatalkan tugas ekspor citra](#)

Prasyarat untuk mengekspor gambar dari Amazon EC2

Untuk mengekspor VM dari Amazon EC2, pertama-tama penuhi prasyarat berikut.

- Instal AWS CLI. Untuk informasi selengkapnya, silakan lihat [Panduan Pengguna AWS Command Line Interface](#).

Tip

Di [didukung Wilayah AWS](#), Anda juga dapat menggunakan [AWS CloudShell](#) shell pra-autentikasi berbasis browser yang diluncurkan langsung dari file. Konsol Manajemen AWS

- Buat bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) untuk menyimpan gambar yang diekspor atau memilih bucket yang sudah ada. Bucket harus berada di Wilayah tempat Anda

ingin mengekspor VMs. Selain itu, ember harus milik Akun AWS tempat Anda melakukan operasi ekspor. Untuk informasi selengkapnya tentang bucket S3, lihat [Panduan Pengguna Layanan Penyimpanan Sederhana Amazon](#).

- Buat IAM role bernama `vmimport`. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Peran layanan yang diperlukan](#).

Pertimbangan untuk ekspor citra

Mengekspor citra dan volume tunduk pada batasan berikut:

- Anda harus mengekspor ke salah satu format citra berikut yang didukung oleh lingkungan virtualisasi Anda:
 - Virtual Hard Disk (VHD), yang kompatibel dengan produk virtualisasi Citrix Xen dan Microsoft Hyper-V.
 - Stream-optimized ESX Virtual Machine Disk (VMDK), yang kompatibel dengan ESX VMware dan vSphere versi 4, 5, dan VMware 6.
 - Format mentah.
- AMI dasar yang digunakan untuk meluncurkan instans harus ada saat Anda mencoba mengekspor instans. Jika Anda telah menghapus AMI, ekspor gagal.
- VM Import/Export hanya mendukung ekspor VMs ke bucket S3 sama dengan Akun AWS yang Anda ekspor.
- Operasi ekspor tidak mendukung konfigurasi hybrid. GRUB2 harus diaktifkan untuk BIOS atau UEFI, tetapi tidak dapat diaktifkan untuk keduanya.
- Anda tidak dapat mengekspor citra jika berisi perangkat lunak pihak ketiga yang disediakan oleh AWS. Misalnya, VM Export tidak dapat mengekspor citra Windows atau SQL Server, atau citra apa pun yang dibuat dari citra di file AWS Marketplace.
- Anda tidak dapat mengekspor citra dengan snapshot EBS terenkripsi dalam pemetaan perangkat blok.
- Anda hanya dapat mengekspor volume data EBS yang ditentukan dalam pemetaan perangkat blok, bukan volume EBS yang dilampirkan setelah peluncuran instans.
- Anda tidak dapat mengekspor citra dari Amazon EC2 jika Anda telah membagikannya dari akun AWS lain.
- Anda tidak dapat memiliki beberapa tugas ekspor citra yang berlangsung untuk AMI yang sama pada waktu yang sama.

- Secara default, Anda tidak dapat memiliki lebih dari 5 tugas konversi per Wilayah yang sedang berlangsung secara bersamaan. Batas ini dapat disesuaikan hingga 20.
- VMs dengan volume yang lebih besar dari 1 TiB tidak didukung.
- Anda dapat mengekspor volume ke bucket S3 yang tidak terenkripsi atau ke bucket yang dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-S3. Anda tidak dapat mengekspor ke bucket S3 yang dienkripsi menggunakan enkripsi SSE-KMS.

Memulai tugas ekspor citra

Saat Anda mengekspor gambar menggunakan VM Import/Export, file yang diekspor ditulis ke bucket S3 yang ditentukan menggunakan kunci S3 berikut:

```
prefixexport-ami-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.format
```

Misalnya, jika nama bucket adalah, awalan adalah `amzn-s3-demo-export-bucketexports/`, dan formatnya adalah VMDK, gambar yang diekspor akan ditulis. `amzn-s3-demo-export-bucket/exports/export-ami-1234567890abcdef0.vmdk`

Untuk informasi tentang format-format yang didukung, lihat [the section called “Pertimbangan untuk ekspor citra”](#).

AWS CLI

Untuk mengekspor gambar

Gunakan perintah [export-image](#).

```
aws ec2 export-image \  
  --description "$(date '+%b %d %H:%M') My image export" \  
  --image-id ami-1234567890abcdef0 \  
  --disk-image-format VMDK \  
  --s3-export-location S3Bucket=amzn-s3-demo-export-bucket,S3Prefix=exports/
```

Berikut ini adalah output contoh.

```
{  
  "Description": "Jul 15 16:31 My image export",  
  "DiskImageFormat": "VMDK",
```

```

"ExportImageTaskId": "export-ami-36a041c1000000000",
"ImageId": "ami-1234567890abcdef0",
"Progress": "0",
"S3ExportLocation": {
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",
  "S3Prefix": "exports/"
},
"Status": "active",
"StatusMessage": "validating"
}

```

PowerShell

Untuk mengekspor gambar

Gunakan [Export-EC2Imagecmdlet](#).

```

Export-EC2Image `
  -Description ((Get-Date -Format "MMM dd HH:mm ") + "My image export") `
  -ImageId ami-1234567890abcdef0 `
  -DiskImageFormat VMDK `
  -S3ExportLocation_S3Bucket amzn-s3-demo-export-bucket `
  -S3ExportLocation_S3Prefix exports/

```

Berikut ini adalah output contoh.

```

Description      : Jul 15 16:35 My image export
DiskImageFormat  : VMDK
ExportImageTaskId : export-ami-36a041c1000000000
ImageId          : ami-1234567890abcdef0
Progress         : 0
RoleName         :
S3ExportLocation : Amazon.EC2.Model.ExportTaskS3Location
Status           : active
StatusMessage    : validating
Tags             : {}

```

Memantau tugas ekspor citra

Setelah Anda memulai ekspor gambar menggunakan VM Import/Export, Anda dapat memantau operasi ekspor.

AWS CLI

Untuk memantau tugas ekspor gambar

Gunakan perintah [describe-export-image-tasks](#) berikut ini.

```
aws ec2 describe-export-image-tasks \  
  --export-image-task-ids export-ami-1234567890abcdef0
```

Berikut ini adalah output contoh. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Citra siap digunakan saat statusnya `completed`.

```
{  
  "ExportImageTasks": [  
    {  
      "Description": "Jul 15 16:31 My image export",  
      "ExportImageTaskId": "export-ami-1234567890abcdef0",  
      "Progress": "21",  
      "S3ExportLocation": {  
        "S3Bucket": "amzn-s3-demo-export-bucket",  
        "S3Prefix": "exports/"  
      },  
      "Status": "active",  
      "StatusMessage": "updating"  
    }  
  ]  
}
```

Untuk memantau semua tugas gambar ekspor

Gunakan perintah [describe-export-image-tasks](#) berikut ini.

```
aws ec2 describe-export-image-tasks \  
  --query "ExportImageTasks[*].{\  
    Description:Description,\  
    ExportImageTaskId:ExportImageTaskId,\  
    ImageId:ImageId,\  
    Status:Status,\  
    Progress:Progress,\  
    S3Bucket:S3ExportLocation.S3Bucket}" \  
  --output table
```

Berikut ini adalah output contoh.

```

-----
|                                                                 DescribeExportImageTasks
|                                                                 |
+-----+-----+-----+-----+
|           Description           | ExportImageTaskId |           ImageId
| | Progress |           S3Bucket           |           Status   |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+
| Jul 15 16:35 My image export | export-ami-1234567890abcdef0 |
| | 80          | amzn-s3-demo-export-bucket | active          |
| Jul 15 16:31 My image export | export-ami-1234567890abcdef1 | ami-
ab34567890abcdef0 | None          | amzn-s3-demo-export-bucket | completed      |
+-----+-----+-----+-----+
+-----+-----+-----+-----+

```

PowerShell

Untuk memantau tugas ekspor gambar

Gunakan [Get-EC2ExportImageTask](#) cmdlet sebagai berikut.

```

Get-EC2ExportImageTask `
  -ExportImageTaskId export-ami-1234567890abcdef0 |
  Format-List *,
    @{Name='S3ExportLocation';Expression={$_.S3ExportLocation | Format-List |
Out-String}}

```

Berikut ini adalah output contoh. Status yang ditampilkan adalah `active`, yang berarti bahwa tugas ekspor sedang berlangsung. Citra siap digunakan saat statusnya `completed`.

```

Description           : Jul 15 16:35 My image export
ExportImageTaskId    : export-ami-1234567890abcdef0
ImageId              : ami-ab34567890abcdeff
Progress             : 80
S3ExportLocation     : Amazon.EC2.Model.ExportTaskS3Location
Status               : active
StatusMessage        : converting
Tags                 : {}
S3ExportLocation     :

```

```
S3Bucket : amzn-s3-demo-export-bucket
S3Prefix : exports/
```

Untuk memantau semua tugas gambar ekspor

Gunakan [Get-EC2ExportImageTask](#)cmdlet sebagai berikut.

```
Get-EC2ExportImageTask |
  Format-Table Description, ExportImageTaskId, ImageId, Status, Progress,
  @{Name='S3Bucket';Expression={$_.S3ExportLocation.S3Bucket}}
```

Berikut ini adalah output contoh.

Description	ExportImageTaskId	ImageId
Status	Progress	S3Bucket
-----	-----	-----
Jul 15 16:35 My image export	export-ami-1234567890abcdef0	
active	80	amzn-s3-demo-export-bucket
Jul 15 16:31 My image export	export-ami-1234567890abcdef1	ami-ab34567890abcdef0
completed		amzn-s3-demo-export-bucket

Membatalkan tugas ekspor citra

Setelah Anda memulai ekspor gambar menggunakan VM Import/Export, Anda dapat membatalkan operasi ekspor jika diperlukan. Jika Anda mencoba membatalkan tugas ekspor setelah selesai atau sedang dalam proses mentransfer gambar disk akhir, operasi pembatalan gagal dan mengembalikan kesalahan.

Untuk menjelaskan tugas ekspor gambar Anda, lihat [Memantau tugas ekspor citra](#).

AWS CLI

Untuk membatalkan tugas ekspor gambar

Gunakan perintah [cancel-export-task](#). Jika perintah berhasil, tidak ada output yang akan ditampilkan.

```
aws ec2 cancel-export-task \
  --export-task-id export-ami-1234567890abcdef0
```

PowerShell

Untuk membatalkan tugas ekspor gambar

Gunakan [Stop-EC2ExportTask](#) cmdlet.

```
Stop-EC2ExportTask `
  -ExportTaskId export-ami-1234567890abcdef0
```

Keamanan di VM Import/Export

Keamanan cloud di AWS adalah prioritas tertinggi. Sebagai AWS pelanggan, Anda mendapat manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara Anda AWS dan Anda. [Model tanggung jawab bersama](#) menjelaskan hal ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan dalam cloud:

- Keamanan cloud — AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan AWS layanan di AWS Cloud. AWS juga memberi Anda layanan yang dapat Anda gunakan dengan aman. Auditor pihak ketiga secara teratur menguji dan memverifikasi efektivitas keamanan kami sebagai bagian dari [Program AWS Kepatuhan](#). Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku untuk Impor/Ekspor VM, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh Program Kepatuhan](#).
- Keamanan di cloud — Tanggung jawab Anda ditentukan oleh AWS layanan yang Anda gunakan. Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain, yang mencakup kepekaan data Anda, persyaratan perusahaan, serta peraturan perundangan yang berlaku

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat menggunakan VM Import/Export. It shows you how to configure VM Import/Export untuk memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga mempelajari cara menggunakan AWS layanan lain yang membantu Anda memantau dan mengamankan Import/Export sumber daya VM Anda.

Topik

- [Perlindungan data di VM Import/Export](#)
- [Validasi kepatuhan untuk VM Import/Export](#)
- [Ketahanan di VM Import/Export](#)
- [Keamanan infrastruktur di VM Import/Export](#)

Untuk informasi lebih lanjut tentang keamanan dan instans EC2, Amazon Machine Image (AMI), dan volume EBS, lihat [Keamanan di Amazon EC2](#) dalam Panduan Pengguna Amazon EC2.

Perlindungan data di VM Import/Export

[Model tanggung jawab AWS bersama model](#) berlaku untuk perlindungan data di. Seperti yang dijelaskan dalam model AWS ini, bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kendali atas konten yang di-host pada infrastruktur ini. Anda juga bertanggung jawab atas tugas-tugas konfigurasi dan manajemen keamanan untuk Layanan AWS yang Anda gunakan. Lihat informasi yang lebih lengkap tentang privasi data dalam [Pertanyaan Umum Privasi Data](#). Lihat informasi tentang perlindungan data di Eropa di pos blog [Model Tanggung Jawab Bersama dan GDPR AWS](#) di Blog Keamanan AWS .

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan Anda melindungi Akun AWS kredensial dan mengatur pengguna individu dengan AWS IAM Identity Center atau AWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara itu, setiap pengguna hanya diberi izin yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab tugasnya. Kami juga menyarankan supaya Anda mengamankan data dengan cara-cara berikut:

- Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
- Gunakan SSL/TLS untuk berkomunikasi dengan AWS sumber daya. Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.
- Siapkan API dan pencatatan aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail. Untuk informasi tentang penggunaan CloudTrail jejak untuk menangkap AWS aktivitas, lihat [Bekerja dengan CloudTrail jejak](#) di AWS CloudTrail Panduan Pengguna.
- Gunakan solusi AWS enkripsi, bersama dengan semua kontrol keamanan default di dalamnya Layanan AWS.
- Gunakan layanan keamanan terkelola tingkat lanjut seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
- Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-3 saat mengakses AWS melalui antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Lihat informasi selengkapnya tentang titik akhir FIPS yang tersedia di [Standar Pemrosesan Informasi Federal \(FIPS\) 140-3](#).

Kami sangat merekomendasikan agar Anda tidak pernah memasukkan informasi identifikasi yang sensitif, seperti nomor rekening pelanggan Anda, ke dalam tanda atau bidang isian bebas seperti bidang Nama. Ini termasuk saat Anda bekerja dengan atau lainnya Layanan AWS menggunakan konsol, API AWS CLI, atau AWS SDKs. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang isian bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk log penagihan atau log

diagnostik. Saat Anda memberikan URL ke server eksternal, kami sangat menganjurkan supaya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di dalam URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server itu.

Enkripsi saat diam

VM Import/Export tidak menyimpan data Anda saat istirahat.

Enkripsi saat bergerak

VM Import/Export mengenkripsi data Anda saat melakukan tugas impor. Untuk memastikan bahwa AMI atau snapshot tujuan dienkripsi, tentukan parameter `--encrypted` ketika Anda memanggil perintah [import-image](#) atau [import-snapshot](#).

Saat melakukan tugas impor, VM Import/Export menyimpan data sementara dalam volume EBS menengah. Setiap tugas mendapat volume EBS yang terpisah. Ketika tugas impor selesai, VM Import/Export menghapus volume EBS menengahnya.

Validasi kepatuhan untuk VM Import/Export

Auditor pihak ketiga menilai keamanan dan kepatuhan VM Import/Export sebagai bagian dari beberapa program AWS kepatuhan. Program ini mencakup SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA, dan lainnya.

Untuk daftar AWS layanan dalam lingkup program kepatuhan tertentu, lihat [AWS Layanan dalam Lingkup oleh AWS Layanan Program Kepatuhan](#). Untuk informasi umum, lihat [Program Kepatuhan AWS](#).

Anda dapat mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengunduh Laporan di AWS Artifact](#).

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan VM Import/Export ditentukan oleh sensitivitas data Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, dan hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

- [Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan](#) – Panduan deployment ini membahas pertimbangan arsitektur dan menyediakan langkah-langkah untuk melakukan deployment terhadap lingkungan dasar di AWS yang menjadi fokus keamanan dan kepatuhan.

- [Arsitektur untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services](#) — Whitepaper ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan AWS untuk menjalankan beban kerja yang sesuai dengan HIPAA.
- [AWS Sumber Daya AWS](#) — Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri dan lokasi Anda.
- [Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan](#) dalam Panduan AWS Config Pengembang — AWS Config; menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda mematuhi praktik internal, pedoman industri, dan peraturan.
- [AWS Security Hub CSPM](#)— AWS Layanan ini memberikan pandangan komprehensif tentang keadaan keamanan Anda di dalamnya AWS yang membantu Anda memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan praktik terbaik.

Ketahanan di VM Import/Export

Infrastruktur AWS global dibangun di sekitar AWS Wilayah dan Zona Ketersediaan. Wilayah memberikan beberapa Zona Ketersediaan yang terpisah dan terisolasi secara fisik, yang terkoneksi melalui jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan sangat redundan. Dengan Zona Ketersediaan, Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis melakukan fail over di antara zona tanpa gangguan. Zona Ketersediaan memiliki ketersediaan dan toleransi kesalahan yang lebih baik, dan dapat diskalakan dibandingkan infrastruktur pusat data tunggal atau multi tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang AWS Wilayah dan Availability Zone, lihat [Infrastruktur AWS Global](#).

Keamanan infrastruktur di VM Import/Export

Sebagai layanan terkelola, VM Import/Export dilindungi oleh keamanan jaringan AWS global. Untuk informasi tentang layanan AWS keamanan dan cara AWS melindungi infrastruktur, lihat [Keamanan AWS Cloud](#). Untuk mendesain AWS lingkungan Anda menggunakan praktik terbaik untuk keamanan infrastruktur, lihat [Perlindungan Infrastruktur dalam Kerangka Kerja](#) yang AWS Diarsiteksikan dengan Baik Pilar Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yang AWS dipublikasikan untuk mengakses VM Import/Export melalui jaringan. Klien harus mendukung hal-hal berikut:

- Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS). Kami mensyaratkan TLS 1.2 dan menganjurkan TLS 1.3.

- Sandi cocok dengan sistem kerahasiaan maju sempurna (perfect forward secrecy, PFS) seperti DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) atau ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan versi lebih baru mendukung mode-mode ini.

Penyelesaian masalah VM Import/Export

Saat Anda mengimpor atau mengekspor mesin virtual (VM), sebagian besar kesalahan terjadi karena upaya untuk melakukan sesuatu yang tidak didukung. Untuk menghindari kesalahan ini, pastikan untuk memeriksa persyaratan dan batasan dengan cermat.

Tugas impor mungkin berhenti sebelum selesai, dan kemudian gagal. Anda dapat mengumpulkan detail tentang tugas impor yang tampaknya telah berhenti karena kegagalan sebelum berubah ke `completed` status. Untuk mengumpulkan detail tersebut, gunakan perintah yang sesuai untuk operasi impor yang Anda gunakan untuk menjelaskan detail tugas konversi yang sedang berlangsung:

- `ImportInstance` dan `ImportVolume`— Gunakan [DescribeConversionTasks](#) operasi.
- `ImportImage`— Gunakan [DescribeImportImageTasks](#) operasi.
- `ImportSnapshot`— Gunakan [DescribeImportSnapshotTasks](#) operasi.

Kesalahan

- [Kesalahan impor citra](#)
- [Kesalahan impor instans](#)
- [Kesalahan ekspor VM](#)
- [Kesalahan Windows VM](#)
- [Kesalahan VM Linux](#)

Kesalahan impor citra

Kode Kesalahan: `InvalidParameter`, Pesan Kesalahan: Pesan: Parameter `disk-image-size = 0` memiliki format yang tidak valid

Format citra yang ditentukan tidak didukung. Coba lagi operasi menggunakan salah satu format citra yang didukung berikut: VHD, VHDX, VMDK, atau raw.

Kesalahan klien (`MalformedPolicyDocument`) terjadi saat memanggil `CreateRole` operasi: Kesalahan sintaks dalam kebijakan

Anda harus menyertakan prefiks `file://` sebelum nama dokumen kebijakan.

ClientError: Validasi disk gagal [Kesalahan penguraian file OVF: OVA dengan file disk yang dipotong tidak didukung]

VM Import/Export tidak mendukung pengimporan disk yang dipisahkan menjadi beberapa file. Periksa format disk dan coba lagi operasi dengan disk VM sebagai satu file.

ClientError: Validasi disk gagal [Format File VMDK Tidak Didukung]

File VMDK harus dioptimalkan untuk streaming. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Format gambar yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

ClientError: Beberapa file grub/menu.lst yang berbeda ditemukan

VM Import/Export menemukan file duplikat selama tugas impor untuk setidaknya satu dari berikut ini: grub.cfg, grub.conf, atau menu.lst VMs dengan konfigurasi dual-boot tidak didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Keterbatasan sumber daya yang diimpor dengan VM Impor/Ekspor](#).

Peran layanan **vmimport** tidak ada atau tidak memiliki izin yang memadai untuk melanjutkan layanan

Peran layanan VM Import tidak ada atau salah. Anda juga dapat menerima kesalahan ini jika pengguna, grup, atau peran yang mencoba memulai impor tidak memiliki hak akses yang memadai pada sumber daya Amazon EC2.

Kesalahan ini juga dapat terjadi jika panggilan pengguna ImportImage memiliki Decrypt izin tetapi vmimport peran tidak. Jika Anda menggunakan [Enkripsi Sisi Server dengan AWS KMS—Kunci Terkelola \(SSE-KMS\)](#) untuk mengamankan data saat istirahat di Amazon S3, Anda perlu menetapkan Decrypt izin tambahan ke peran layanan seperti yang ditunjukkan dalam kode JSON berikut:

```
{
  "Sid": "Allow vmimport to decrypt SSE-KMS key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::accountid:role/vmimport"
    ]
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt"
  ],
```

```
"Resource": "*"
}
```

Kesalahan impor instans

Kode Kesalahan: InvalidParameter, Pesan Kesalahan: Pesan: Parameter disk-image-size = 0 memiliki format yang tidak valid

Format citra yang ditentukan tidak didukung. Coba lagi operasi menggunakan salah satu format citra yang didukung berikut: OVA, VHD, VMDK, atau raw.

Client.Unsupported: Tidak ditemukan partisi yang dapat di-boot. <RequestID>(Layanan: AmazonEC2; Kode Status: 400; Kode Kesalahan: Tidak didukung; Permintaan ID:)

Volume root dipartisi GUID Partition Table (GPT). Volume yang dipartisi GPT tidak didukung. Ubah volume root menjadi partisi MBR dan coba lagi.

ClientError: Footer tidak identik

Anda mencoba mengimpor VHD yang berbeda, atau ada kesalahan dalam membuat VHD. Ekspor VM Anda lagi dan coba mengimpornya lagi ke Amazon EC2.

ClientError: Data yang tidak terkompresi memiliki panjang yang tidak valid

File VMDK rusak. Anda dapat mencoba memperbaiki atau membuat ulang file VMDK, atau menggunakan file lain.

ERROR: Bucket < MyBucketName > tidak ada di Wilayah < RegionName >, ada di < RegionName >

Bucket Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) tidak Wilayah AWS sama dengan instance yang ingin Anda impor. Coba tambahkan opsi `--ignore-region-affinity`, yang mengabaikan apakah Wilayah bucket cocok dengan Wilayah tempat tugas impor dibuat. Anda juga dapat membuat bucket S3 menggunakan konsol Amazon Simple Storage Service dan menyetel Region ke Region tempat Anda ingin mengimpor VM. Jalankan perintah lagi dan tentukan bucket baru yang baru saja Anda buat.

GALAT: File menggunakan algoritma kompresi yang tidak didukung 0

VMDK dibuat menggunakan format OVA dan bukan format OVF. Buat VMDK dalam format OVF.

Lokasi sumber S3 tidak valid

Sintaks perintah atau nama bucket S3 salah. Buat bucket S3 di Wilayah yang sesuai hanya untuk VM Import dan unggah file VM ke root bucket.

Bucket S3 yang diberikan bukan lokal ke Wilayah

Bucket S3 yang digunakan untuk VM Import harus berada di tempat yang sama di Wilayah AWS mana Anda ingin mengimpor VM.

ClientError: OS tidak diketahui/ File OS tidak ada

Sistem operasi tidak dikenali. Verifikasi bahwa OS Anda terdaftar sebagai dukungan di VM Import/Export [Persyaratan untuk sumber daya yang Anda impor dengan VM Impor/Ekspor](#).

Kesalahan ekspor VM

Klien. UnsupportedOperation: Instance ini memiliki beberapa volume terlampir. Harap hapus volume tambahan.

Lepaskan volume selain volume root dan coba lagi. Jika Anda membutuhkan data dari volume, Anda dapat menyalinnya ke volume root atau mengimpor volume ke Amazon EBS.

Klien. NotExportable: Contoh ini tidak dapat diekspor. (Layanan: AmazonEC2; Kode Status: 400; Kode Kesalahan: NotExportable; ID Permintaan:<RequestID>)

Anda hanya dapat mengekspor instans tertentu. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pertimbangan untuk ekspor instans](#).

Kesalahan saat memulai instans: Nilai <instance ID> tidak valid untuk instanceId. Instans tidak memiliki volume yang terpasang di root (/dev/sda1).

Anda mencoba memulai instans sebelum proses VM Import dan semua tugas konversi selesai. Tunggu hingga proses VM Import dan semua tugas konversi selesai sepenuhnya, lalu mulai instans.

Terjadi kesalahan (InvalidParameter) saat memanggil CreateInstanceExportTask operasi: Objek S3 yang diberikan tidak lokal ke wilayah tersebut.

Instans EC2 dan bucket S3 harus sama. Wilayah AWS Anda juga harus memastikan `create-instance-export-task` perintah dijalankan di Wilayah yang sama dengan sumber daya Anda yang diekspor. Anda dapat menentukan Wilayah dengan menggunakan `--region` parameter. Untuk informasi selengkapnya, lihat [opsi baris perintah global yang AWS CLI didukung](#) di Panduan AWS Command Line Interface Pengguna.

Kesalahan Windows VM

ClientError: Jaringan Booter failure/instance tidak dapat dijangkau. Silakan coba lagi setelah instalasi. Net framework 3.5 SP1 atau lebih besar.

Layanan EC2 Config memerlukan Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 atau yang lebih baru. Instal Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 atau yang lebih baru di Windows VM Anda dan coba lagi.

FirstBootFailure: Permintaan impor ini gagal karena instance Windows gagal mem-boot dan membangun konektivitas jaringan.

Ketika Anda menerima pesan `FirstBootFailure` kesalahan, itu berarti bahwa gambar disk virtual Anda tidak dapat melakukan salah satu langkah berikut:

- Boot up dan mulai Windows.
- Instal driver jaringan dan disk Amazon EC2.
- Gunakan antarmuka jaringan yang dikonfigurasi DHCP untuk mengambil alamat IP.
- Aktifkan Windows menggunakan lisensi volume Amazon EC2 Windows.

Praktik terbaik berikut dapat membantu Anda menghindari kegagalan boot pertama Windows:

- Nonaktifkan perangkat lunak anti-virus dan anti-spyware serta firewall — Jenis perangkat lunak ini dapat mencegah penginstalan layanan atau driver Windows baru atau mencegah binari yang tidak dikenal berjalan. Perangkat lunak dan firewall dapat diaktifkan kembali setelah mengimpor.
- Jangan perkeras sistem operasi Anda — Konfigurasi keamanan, terkadang disebut pengerasan, dapat mencegah instalasi tanpa pengawasan driver Amazon EC2. Ada banyak pengaturan konfigurasi Windows yang dapat mencegah impor. Pengaturan ini dapat diterapkan kembali setelah diimpor.
- Nonaktifkan atau hapus beberapa partisi yang dapat di-boot — Jika mesin virtual Anda melakukan booting dan mengharuskan Anda memilih partisi boot mana yang akan digunakan, impor mungkin gagal.

Ketidakmampuan citra disk virtual untuk boot up dan membangun konektivitas jaringan dapat disebabkan oleh salah satu penyebab berikut:

Jaringan TCP/IP dan DHCP tidak diaktifkan

Penyebab: TCP/IP jaringan dan DHCP harus diaktifkan.

Resolusi: Pastikan bahwa jaringan TCP/IP diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Mengubah TCP/IP setelah](#) di situs web Microsoft Support. Pastikan bahwa DHCP diaktifkan. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Protokol Konfigurasi Host Dinamis \(DHCP\)](#) di situs web Microsoft.

Peran server Hyper-V diinstal

Penyebab: Mengimpor mesin virtual dengan peran Hyper-V diinstal tidak didukung.

Resolusi: Hapus peran Hyper-V dari mesin virtual dan coba impor lagi.

Volume yang dibutuhkan Windows hilang dari mesin virtual

Penyebab: Mengimpor VM ke Amazon EC2 hanya mengimpor disk boot, semua disk lain harus dilepas dan Windows harus mampu boot sebelum mengimpor mesin virtual. Sebagai contoh, Direktori Aktif sering menyimpan basis data Direktori Aktif pada drive D:\. Pengendali domain tidak dapat boot jika basis data Direktori Aktif hilang atau tidak dapat diakses.

Resolusi: Lepaskan setiap disk sekunder dan jaringan yang terpasang ke Windows VM sebelum mengekspor. Pindahkan basis data Direktori Aktif apa pun dari drive atau partisi sekunder ke partisi Windows utama. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Pesan kesalahan "Layanan direktori tidak dapat memulai" ketika Anda memulai pengendali domain berbasis Windows atau SBS](#) di situs web Microsoft Support.

Windows selalu boot ke Opsi Pemulihan Sistem

Penyebab: Windows dapat boot ke System Recovery Options karena berbagai alasan, termasuk ketika Windows ditarik ke lingkungan virtual dari mesin fisik, juga dikenal sebagai proses konversi physical-to-virtual (P2V).

Resolusi: Pastikan Windows melakukan boot ke prompt login sebelum mengekspor dan mempersiapkan impor. Jangan mengimpor instans Windows tervirtualisasi yang berasal dari mesin fisik.

Mesin virtual dibuat menggunakan proses konversi physical-to-virtual (P2V)

Penyebab: Konversi P2V terjadi ketika gambar disk dibuat dengan melakukan proses instalasi Windows pada mesin fisik dan kemudian mengimpor salinan instalasi Windows itu ke VM. VMs

yang dibuat sebagai hasil konversi P2V tidak didukung oleh VM Import/Export. VM Import/Export hanya mendukung gambar Windows yang diinstal secara asli di dalam sumber VM.

Resolusi: Instal Windows di lingkungan virtual dan migrasikan perangkat lunak yang Anda instal ke VM baru itu.

Aktivasi Windows gagal

Penyebab: Selama boot, Windows akan mendeteksi perubahan perangkat keras dan mencoba aktivasi. Selama proses impor, kami mencoba untuk mengalihkan mekanisme lisensi di Windows ke lisensi volume yang disediakan oleh Amazon Web Services. Namun, jika proses aktivasi Windows tidak berhasil, maka impor gagal.

Resolusi: Pastikan bahwa versi Windows yang Anda impor mendukung lisensi volume. Versi beta atau pratinjau Windows mungkin tidak mendukung.

Tidak ada partisi yang dapat di-boot yang ditemukan

Penyebab: Selama proses impor mesin virtual, kami tidak dapat menemukan partisi boot

Resolusi: Pastikan disk yang Anda impor memiliki partisi boot.

Kesalahan VM Linux

ClientError: Konfigurasi tidak valid - Tidak dapat membaca fstab

Linux VMs dengan volume dual-boot atau beberapa `/etc` direktori tidak didukung.

ClientError: GRUB gaya BLSC ditemukan, tetapi tidak dapat mendeteksi kernel default

VM tidak Import/Export dapat mendeteksi kernel default. Ini dapat terjadi ketika telah dipindahkan dari `grub.cfg` file utama. Anda dapat mengatur konfigurasi `$saved_entry` dan memastikan `grubenv` berisi `bootloader` entri sebagai default.

ClientError: Kami tidak dapat membaca impor Anda `initramfs/initrd` untuk menentukan driver apa yang diperlukan impor Anda untuk dijalankan di EC2

Kami tidak dapat membaca file yang diperlukan saat mengimpor VM Linux Anda untuk mempersiapkannya berjalan sebagai instance di Amazon EC2. Anda dapat menjalankan `lsinitramfs` perintah untuk memverifikasi integritas file. Misalnya, Anda mungkin menggunakan perintah berikut:

```
lsinitramfs /boot/initrd.img-5.4.0-77-generic 2>&1 | less
```

Jika kesalahan dikembalikan dalam output, Anda dapat mencoba membangun kembali `initramfs` file untuk menyelesaikan masalah dan mengimpor VM lagi.

ClientError: Konfigurasi tidak didukung - Aktivasi grup volume logis gagal

Volume logis pada citra disk virtual Anda gagal diaktifkan. Ini mungkin menunjukkan kerusakan file atau disk. Verifikasi file citra disk yang diunggah.

ClientError: Konfigurasi tidak didukung - Beberapa direktori ditemukan

Linux VMs dengan volume multi-boot atau beberapa `/etc` direktori tidak didukung.

ClientError: Versi kernel yang tidak didukung

Versi kernel yang digunakan oleh sistem operasi tidak didukung. Konfirmasikan bahwa impor Anda memenuhi persyaratan yang tercantum untuk sistem operasi. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sistem operasi yang didukung oleh VM Impor/Ekspor](#).

Linux tidak didukung pada instans yang diminta

Linux VMs dapat diimpor ke jenis instance tertentu. Coba lagi menggunakan salah satu jenis instans yang didukung berikut.

- Tujuan umum: `t2.micro` | `t2.small` | `t2.medium` | `m3.medium` | `m3.large` | `m3.xlarge` | `m3.2xlarge`
- Komputasi yang dioptimalkan: `c3.large` | `c3.xlarge` | `c3.2xlarge` | `c3.4xlarge` | `c3.8xlarge` | `cc1.4xlarge` | `cc2.8xlarge`
- Memori yang dioptimalkan: `r3.large` | `r3.xlarge` | `r3.2xlarge` | `r3.4xlarge` | `r3.8xlarge` | `cr1.8xlarge`
- Penyimpanan yang dioptimalkan: `i2.xlarge` | `i2.2xlarge` | `i2.4xlarge` | `i2.8xlarge` | `hi1.4xlarge` | `hi1.8xlarge`

Riwayat dokumen untuk VM Import/Export

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada Import/Export dokumentasi VM setelah Agustus 2019. Untuk notifikasi tentang pembaruan-pembaruan dokumentasi ini, Anda dapat berlangganan ke sebuah umpan RSS.

Perubahan	Deskripsi	Tanggal
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Rocky Linux, dan Oracle Linux.	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.6 dengan kernel 5.14.0, Rocky Linux 9.6 dengan kernel 5.14.0, dan Oracle Linux 9.6 dengan (RHCK) 5.14.0 dan (UEK) 6.12.0. Red Hat Compatible Kernel Unbreakable Enterprise Kernel Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem operasi .	Juli 17, 2025
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Rocky Linux, dan Oracle Linux.	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.5 dengan kernel 5.15.0, Rocky Linux 9.5 dengan kernel 5.15.0, dan Oracle Linux 9.5 dengan kernel 5.15.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem operasi .	Juni 11, 2025
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Amazon Linux, Ubuntu, dan Windows Server.	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Amazon Linux 2023 dengan kernel 6.1, Ubuntu 24.04 dengan kernel 6.8.0 dan 6.11.0, dan Windows Server 2025. Untuk	April 11, 2025

	informasi selengkapnya, lihat Sistem operasi .	
VM Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Malaysia).	Agustus 21, 2024
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), dan Rocky Linux.	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Oracle Linux 8.9 dengan kernel Red Hat Compatible Kernel (RHCK) 4.18.0 dan (UEK) 5.15.0 Unbreakable Enterprise Kernel (el8uek), Oracle Linux 9.3-9.4 dengan kernel (RHCK) 5.14.0 dan (UEK) 5.15.0 Red Hat Compatible Kernel (el9uek), RHEL 8.9 dengan kernel 4.18.0, RHEL 9.3-9.4 dengan kernel 5.14.0, dan Unbreakable Enterprise Kernel Rocky Linux 9.1-9.4 dengan kernel 5.14.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	Juni 26, 2024
VM Import/Export mendukung mode boot UEFI di lebih Wilayah AWS	VM Import/Export mendukung boot UEFI di semua iklan. Wilayah AWS Untuk informasi selengkapnya, lihat Mode boot dan Wilayah di Glosarium AWS.	April 18, 2024

VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Debian dan Fedora Linux	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Debian 12.2 dan Debian 12.4 dengan sistem operasi kernel 6.1.0. VM Impor/Ekspor menambahkan dukungan untuk Fedora Linux 37 dengan kernel 6.0.7, Fedora Linux 38 dengan kernel 6.2.9, dan Fedora Linux 39 dengan sistem operasi kernel 6.5.6. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	Januari 25, 2024
VM Import/Export tersedia di Wilayah Kanada Barat (Calgary)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Kanada Barat (Calgary).	20 Desember 2023
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Oracle Linux	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Oracle Linux 8.0-8.8 dengan kernel 4.18.0 dan Oracle Linux 9.0-9.2 dengan sistem operasi kernel 5.14.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	18 Desember 2023
VM Import/Export mendukung lebih banyak kernel SLES	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk kernel SLES 5.14.21 dengan paket layanan 4 dan 5. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	1 Desember 2023

VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Windows	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Windows Server 2022. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	26 September 2023
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi RHEL	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7 dan 8.8 sistem operasi dengan kernel 4.18.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	1 September 2023
VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Rocky Linux	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Rocky Linux 9. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	1 September 2023
VM Import/Export tersedia di Wilayah Israel (Tel Aviv)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Israel (Tel Aviv).	1 Agustus 2023
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Ubuntu	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Ubuntu 23.04 dengan kernel 5.15.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	30 Mei 2023
VM Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Melbourne).	Januari 24, 2023

VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi SLES	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 dengan paket layanan 3 dan kernel 5.3. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	15 Desember 2022
VM Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Hyderabad).	22 November 2022
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Ubuntu	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Ubuntu 22.04 dengan kernel 5.15.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	18 November 2022
VM Import/Export tersedia di Wilayah Eropa (Spanyol)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Eropa (Spanyol).	16 November 2022
VM Import/Export tersedia di Wilayah Eropa (Zurich)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Eropa (Zurich).	9 November 2022
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi RHEL	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3, 8.4, 8.5, dan 8.6 sistem operasi dengan kernel 4.18.0. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	Oktober 19, 2022

VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Windows	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi Windows 11. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	2 Agustus 2022
VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi SLES	VM Import/Export menambahkan dukungan untuk lebih banyak sistem operasi SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 dan 15. SLES 12 dengan paket layanan 4 dan kernel 4.12, SLES 12 dengan paket layanan 5 dan kernel 4.12, SLES 15 tanpa paket layanan dan kernel 4.12, SLES 15 dengan paket layanan 1 dan kernel 4.12, dan SLES 15 dengan paket layanan 2 dan kernel 5.3 sekarang didukung. Untuk informasi selengkapnya, lihat Sistem Operasi .	28 Februari 2022
VM Import/Export tersedia di Wilayah Timur Tengah (UAE)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Timur Tengah (UEA).	13 Desember 2021
VM Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta)	VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Asia Pasifik (Jakarta).	13 Desember 2021

[VM Import/Export mendukung lebih banyak sistem operasi Red Hat Enterprise Linux \(RHEL\) dan CentOS](#)

VM Import/Export menambahkan dukungan untuk sistem operasi RHEL dan CentOS 8.0, 8.1, dan 8.2. Untuk informasi selengkapnya, lihat [Sistem Operasi](#).

17 Juli 2020

[VM Import/Export tersedia di Wilayah Eropa \(Milan\)](#)

VM sekarang Import/Export tersedia di Wilayah Eropa (Milan).

28 April 2020

Pembaruan lebih awal

Tabel berikut menjelaskan penambahan penting pada Import/Export dokumentasi VM pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

Ubah	Deskripsi	Tanggal
Ekspor VM dari AMI	Menambahkan dukungan untuk mengekspor file VM berdasarkan Amazon Machine Image (AMI).	Agustus 23, 2019
Impor VMs dengan beberapa volume sebagai gambar	Menambahkan dukungan untuk mengimpor VMs sebagai Amazon Machine Image (AMI) menggunakan ImportImage API. ImportInstance juga mendukung pengimporan VMs dengan beberapa volume. API baru meningkatkan performa dan fleksibilitas.	April 23, 2015

Ubah	Deskripsi	Tanggal
Impor mesin virtual Linux	Menambahkan dukungan untuk mengimpor instans Linux.	Desember 16, 2013
Ekspor VM dari sebuah instans	Menambahkan dukungan untuk mengekspor instans Windows Server yang awalnya Anda impor ke Amazon EC2. Menambahkan dukungan untuk mengekspor instance Linux ke Citrix Xen, Microsoft Hyper-V, dan vSphere. VMware	25 Mei 2012
Impor dalam format file VHD	Menambahkan dukungan untuk mengimpor file image mesin virtual dalam format VHD. Dengan rilis ini, VM Import sekarang mendukung format gambar RAW, VHD, dan VMDK VMware (ESX-kompatibel).	Agustus 24, 2011

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.