



ユーザーガイド

AWS IAM Identity Center



AWS IAM Identity Center: ユーザーガイド

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon の商標およびトレードドレスは Amazon 以外の製品およびサービスに使用することはできません。また、お客様に誤解を与える可能性がある形式で、または Amazon の信用を損なう形式で使用することもできません。Amazon が所有していないその他のすべての商標は Amazon との提携、関連、支援関係の有無にかかわらず、それら該当する所有者の資産です。

Table of Contents

IAM Identity Center とは何ですか？	1
IAM アイデンティティセンターを使用するメリット	1
IAM Identity Center の名称変更	3
レガシー名前空間は変わりません。	3
入門	4
IAM アイデンティティセンターに関する前提条件と考慮事項	5
AWS リージョンの選択	7
IAM アイデンティティセンターをアプリケーションのみに使用する	13
IAM Identity Center によって作成された IAM ロール	13
IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations	14
IAM アイデンティティセンターのインスタンス	15
AWS アカウント IAM Identity Center を有効にできる タイプ	16
IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス	18
IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス	19
IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除する	24
IAM Identity Center を有効にする	26
IAM Identity Center のインスタンスを有効にするには	27
ID ソースを確認する	29
ファイアウォールとゲートウェイを更新する	31
ドメインと URL エンドポイントの許可リストに関する考慮事項	32
ID ソースのチュートリアル	33
アクティブディレクトリ	34
CyberArk	36
前提条件	37
SCIM に関する注意事項	38
ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする	38
ステップ 2: CyberArk でプロビジョニングを設定する	39
(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロール (ABAC) のために CyberArk でユーザー属性を設定する	40
(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す	41
Google Workspace	41
考慮事項	42
ステップ 1: Google Workspace: SAML アプリケーションを設定する	43

ステップ 2: IAM アイデンティティセンターおよび Google Workspace : IAM アイデンティティセンターの ID ソースを変更し、Google Workspace を SAML ID プロバイダーとして設定する	44
ステップ 3: Google Workspace: アプリを有効にする	46
ステップ 4: IAM Identity Center: IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングを設定する	46
ステップ 5: Google Workspace: 自動プロビジョニングを設定する	47
アクセスコントロールの属性を渡す - オプション	49
へのアクセスを割り当てる AWS アカウント	49
次のステップ	52
トラブルシューティング	53
JumpCloud	53
前提条件	54
SCIM に関する注意事項	54
ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする	55
ステップ 2: JumpCloud でプロビジョニングを設定する	56
(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために JumpCloud でユーザー属性を設定する	57
(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す	58
Microsoft Entra ID	58
前提条件	59
考慮事項	59
ステップ 1: Microsoft テナントを準備する	61
ステップ 2: AWS アカウントを準備する	63
ステップ 3: SAML 接続を設定してテストする	66
ステップ 4: SCIM 同期を設定してテストする	69
ステップ 5: ABAC を設定する - オプション	73
へのアクセスを割り当てる AWS アカウント	75
トラブルシューティング	77
Okta	79
考慮事項	80
ステップ 1: Okta: Okta アカウントから SAML メタデータを取得する	81
ステップ 2: IAM Identity Center: Okta を IAM アイデンティティセンターの ID ソースとして設定する	82
ステップ 3: IAM アイデンティティセンターと Okta: Okta ユーザーをプロビジョニングする	83

ステップ 4: Okta: Okta から IAM アイデンティティセンターとユーザーを同期する	84
アクセスコントロールの属性を渡す - オプション	86
へのアクセスを割り当てる AWS アカウント	87
次のステップ	89
トラブルシューティング	89
OneLogin	91
前提条件	92
ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする	93
ステップ 2: OneLogin でプロビジョニングを設定する	93
(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために OneLogin でユーザー属性を設定する	95
(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す	96
トラブルシューティング	96
Ping Identity	97
PingFederate	97
PingOne	105
Identity Center ディレクトリ	111
ビデオチュートリアル	117
IAM アイデンティティセンターを使用した認証	118
認証セッション	118
削除されたユーザーのアクセスを取り消す	122
ワークフォースユーザーを接続する	124
ユーザー、グループ、プロビジョニング	124
ユーザー名と E メールアドレスの一意性	124
グループ	125
ユーザーおよびグループのプロビジョニング	125
ユーザーとグループのプロビジョニング解除	125
ID ソースを管理する	126
ID ソースの変更に関する注意事項	127
アイデンティティソースを変更する	131
すべての ID ソースタイプのサインインと属性の使用を管理	133
IAM Identity Center で ID を管理する	140
Microsoft AD ディレクトリへの接続	154
外部 ID プロバイダーの管理	174
AWS アクセスポータルの使用	189
AWS アクセスポータルのアクティブ化	190

AWS アクセスポータルにサインインする	190
ユーザーパスワードのリセット	193
AWS CLI および AWS SDK アクセス	195
ショートカットリンクの作成	200
MFA 用デバイスの登録	203
AWS アクセスポータル URL のカスタマイズ	205
多要素認証	206
使用可能な MFA タイプ	206
MFA を設定	209
MFA デバイスを登録する	215
MFA デバイスの名前変更と削除	217
アプリケーションアクセス	219
AWS マネージドアプリケーション	220
アプリケーションへのアクセスの制御	220
ID 情報の共有	221
AWS マネージドアプリケーションの使用を制限する	222
IAM アイデンティティセンターで使えるアプリケーション	223
AWS マネージドアプリケーションをテストするための IAM Identity Center のセットアップ	227
アプリケーションの詳細の表示と変更	233
AWS マネージドアプリケーションの無効化	234
ID 拡張コンソールセッションの有効化	235
カスターマネージドアプリケーション	238
SAML 2.0 および OAuth 2.0 アプリケーション	239
SAML 2.0 アプリケーションのセットアップ	244
信頼できる ID の伝播	248
信頼できる ID の伝播の利点	248
信頼できる ID の伝播の有効化	248
信頼できる ID の伝播の仕組み	249
前提条件と考慮事項	250
ユースケース	252
カスターマネージドアプリケーション	282
証明書をローテーションする	303
証明書をローテーションする前の注意事項	303
IAM Identity Center 証明書の交代	303
証明書の有効期限切れステータスインジケータ	306

アプリケーションプロパティを理解する	307
アプリケーション開始 URL	307
リレーステート	308
セッション期間	308
アプリケーションへのユーザーアクセスを割り当てる	309
アプリケーションへのユーザーアクセスを削除する	310
マップ属性	311
AWS アカウント アクセス	312
AWS アカウント タイプ	312
AWS アカウント アクセスの割り当て	315
エンドユーザーエクスペリエンス	315
アクセスの強制と制限	316
アクセス権の委任と強制	316
メンバーアカウントからのアイデンティティストアへのアクセスを制限する	316
委任された管理	317
ベストプラクティス	318
前提条件	319
メンバーアカウントを作成する	319
メンバーアカウントを登録解除する	320
委任管理者アカウントを確認する	321
一時的な昇格アクセス	321
一時的な昇格アクセスのための検証済み AWS セキュリティパートナー	322
AWS パートナー検証のために評価された一時的な昇格されたアクセス機能	323
へのシングルサインオンアクセス AWS アカウント	324
ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント	325
AWS アカウントへのユーザーおよびグループのアクセスを削除する	328
アクティブな権限セットセッションを取り消す	328
シングルサインオンアクセスを割り当てる権限を委任する	330
権限セット	332
最小特権権のアクセス許可を適用するアクセス許可セットを作成する	333
事前定義済み権限	335
カスタム権限	336
アクセス許可セットの作成、管理と削除	338
アクセス権限セットのプロパティを構成する	351
権限セットを参照する	358
アクセスが中断されないようにするための推奨事項	360

カスタム信頼ポリシーの例	361
属性ベースのアクセス制御	362
利点	363
チェックリスト: IAM Identity Center AWS を使用した での ABAC の設定	363
アクセスコントロールの属性	366
IAM ID プロバイダーを修復する	372
サービスにリンクされた役割	372
復元力設計とリージョンごとの動作	374
可用性を考慮した設計	375
への緊急アクセスを設定する AWS Management Console	375
緊急アクセス設定の概要	376
重要な運用上の役割を設計する方法	377
アクセスモデルを計画する方法	377
緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法	378
緊急アクセス設定の作成方法	379
緊急事態に備えたタスク	380
緊急フェイルオーバープロセス	381
通常の運用に戻る	381
Okta でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションの 1 回限りの設定を行う	382
セキュリティ	385
IAM Identity Center の ID とアクセス管理	386
認証	386
アクセスコントロール	386
アクセス管理の概要	387
ID ベースのポリシー (IAM ポリシー)	391
AWS マネージドポリシー	399
サービスリンクロールの使用	420
IAM Identity Center コンソールと API 認可	428
2023 年 11 月以降の API アクション	428
2020 年 10 月以降の API アクション	429
AWS STS IAM Identity Center の条件キー	431
UserId	432
IdentityStoreArn	433
ApplicationArn	433
CredentialId	434
InstanceArn	434

ログ記録とモニタリング	434
を使用した IAM Identity Center API コールのログ記録 AWS CloudTrail	435
AWS CloudTrailを使用した IAM アイデンティティセンター SCIM のログ記録	474
Amazon EventBridge	480
設定可能な AD 同期エラーのログ記録	481
コンプライアンス検証	484
サポートされるコンプライアンス標準	485
耐障害性	487
インフラストラクチャセキュリティ	488
リソースのタグ付け	489
タグの制限	490
コンソールでタグを管理する	490
AWS CLI の例	491
タグの割り当て	491
タグの表示	492
タグの削除	492
権限セット作成時のタグの適用	492
API アクション	493
CLI AWS と IAM アイデンティティセンターの統合	494
CLI AWS を IAM Identity Center と統合する方法	494
プライベートアクセスに関する注意事項	495
クォータ	496
アプリケーションクォータ	496
AWS アカウント クォータ	497
Active Directory のクォータ	498
IAM Identity Center Identity Store クォータ	498
IAM Identity Center のスロットル制限	498
追加のクォータ	499
トラブルシューティング	501
IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスの作成に関する問題	501
IAM アイデンティティセンターと連携するように事前設定されているクラウドアプリケーションのリストを表示しようとすると、エラーが表示されます。	501
IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題	503
特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません .	503
外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー	505

ユーザー名が UPN 形式の場合、ユーザーはサインインできません	506
IAM ロールを変更すると、「Cannot perform the operation on the protected role」(保護された ロールでオペレーションを実行できません) というエラーが発生する	506
ディレクトリユーザーが、パスワードをリセットできません	507
ユーザーはアクセス権限セットを参照しているが、割り当てられたアカウントやアプリケー ションにアクセスできません	507
アプリケーションカタログからアプリケーションを正しく設定できない	508
ユーザーが外部の ID プロバイダーを使用してサインインしようとする、「予期しないエ ラーが発生しました」というエラーが発生します	508
エラー「アクセスコントロールのための属性の有効化に失敗しました」	509
MFA にデバイスを登録しようとする、「Browser not supported」(サポートされていないブ ラウザ) というメッセージが表示されます。	510
アクティブディレクトリの「ドメインユーザー」グループが IAM Identity Center に正しく同期 しない	510
無効な MFA 認証情報エラー	510
認証アプリケーションを使って登録やサインインをしようとする、「予期しないエラーが発 生しました」というメッセージが表示されます	511
IAM アイデンティティセンターへのサインインを試行すると、「ご迷惑をおかけしています」 と表示されます	511
ユーザーが IAM Identity Center からのメールを受信できません	512
エラー: 管理アカウントにプロビジョニングされたアクセス権限セットを削除/変更/削除/割り 当てることはできません	512
エラー: セッショントークンが見つからない、または無効です	512
ドキュメント履歴	513
AWS 用語集	522
.....	dxixiii

IAM Identity Center とは何ですか？

AWS IAM Identity Center は、ワークフォースユーザーを Amazon Q Developer や Amazon QuickSight などの AWS マネージドアプリケーション、およびその他の AWS リソースに接続するための AWS ソリューションです。既存の ID プロバイダーを接続してお手持ちのディレクトリとの間でユーザーやグループを同期したり、あるいは IAM アイデンティティセンター内でユーザーを直接作成して管理することができます。これにより、IAM アイデンティティセンターを次のいずれかまたは両方に使用できます。

- アプリケーションへのユーザーアクセス
- へのユーザーアクセス AWS アカウント

へのアクセスに IAM を既に使用していますか AWS アカウント？

AWS マネージドアプリケーションへのアクセスに IAM アイデンティティセンターを使用するために、現在の AWS アカウント ワークフローを変更する必要はありません。アクセスに [IAM ユーザー](#) または [IAM ユーザーとのフェデレーション](#) を使用している場合 AWS アカウント、ユーザーは常に同じ AWS アカウント 方法で にアクセスでき、既存のワークフローを引き続き使用してそのアクセスを管理できます。

IAM アイデンティティセンターを使用するメリット

IAM Identity Center は、以下の主要な機能を通じて、ワークフォースユーザーによるアプリケーションまたは AWS アカウント、またはその両方へのアクセスを合理化および簡素化します。

AWS マネージドアプリケーションとの統合

Amazon Q Developer や などの [AWS マネージドアプリケーション](#) は、IAM アイデンティティセンターと Amazon Redshift 統合されます。IAM アイデンティティセンターは、AWS マネージドアプリケーションにユーザーとグループの共通ビューを提供します。

アプリケーション間での信頼できる ID の伝播

信頼できる ID の伝播により、Amazon QuickSight などの AWS マネージドアプリケーションは、ユーザーの ID を などの他の AWS マネージドアプリケーションと安全に共有 Amazon Redshift し、ユーザーの ID に基づいて AWS リソースへのアクセスを許可できます。CloudTrail イベントはユーザーとユーザーが開始したアクションに基づいてログ記録されるため、ユーザーアク

ティビティをより簡単に監査できます。これにより、誰が何にアクセスしたかを一目で把握できます。エンドツーエンドの構成ガイダンスなど、サポートされているユースケースについては、「[信頼できる ID の伝播のユースケース](#)」を参照してください。

複数の AWS アカウントにアクセス許可を割り当てることができる一元化されたロケーション

IAM アイデンティティセンターは、マルチアカウントアクセス許可機能により、複数の AWS アカウントのユーザーグループにアクセス許可を割り当てることができる一元化されたロケーションを提供します。一般的な職務に基づいてアクセス許可を作成したり、セキュリティニーズを満たすカスタム権限を定義したりすることができます。その後、これらのアクセス許可をワークフォースユーザーに割り当てて、特定のへのアクセスを制御できます AWS アカウント。

このオプション機能は、IAM アイデンティティセンターの[組織インスタンス](#)でのみ使用できます。

1 つのフェデレーションポイントで AWS へのユーザーアクセスを簡素化する

1 つのフェデレーションポイントを提供することで、IAM Identity Center は複数の AWS マネージドアプリケーションとを使用するために必要な管理作業を削減します AWS アカウント。例えば [SAML 2.0](#) ID プロバイダーを使用する場合、IAM アイデンティティセンターでは必要なフェデレーションは 1 回のみで、管理する証明書は 1 つだけです。IAM Identity Center は、信頼できる ID の伝播のユースケースや、ユーザーが他のユーザーとリソースへのアクセス AWS を共有する場合に、ユーザーとグループの共通ビューを AWS マネージドアプリケーションに提供します。

一般的な ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターと連携するための設定方法については、「[IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)」を参照してください。すでに使用している ID プロバイダーがない場合は、[IAM アイデンティティセンターでユーザーを直接作成および管理](#)できます。

2 つのデプロイモード

IAM アイデンティティセンターは、組織インスタンスとアカウントインスタンスの 2 種類のインスタンスをサポートします。組織インスタンスはベストプラクティスです。これは、へのアクセスを管理できる唯一のインスタンスであり AWS アカウント、アプリケーションの本番稼働用のすべての使用に推奨されます。組織インスタンスは AWS Organizations 管理アカウントにデプロイされ、ユーザーアクセスを管理する単一のポイントを提供します AWS。

アカウントインスタンスは、有効になっている AWS アカウント にバインドされます。IAM Identity Center のアカウントインスタンスは、一部の AWS マネージドアプリケーションの分離されたデプロイをサポートする場合にのみ使用します。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

ユーザー向けの使いやすい Web ポータルアクセス

AWS アクセスポータルは、ユーザーが割り当てられたすべてのアプリケーション AWS アカウント、またはその両方にシームレスにアクセスできるようにする、使いやすいウェブポータルです。

IAM Identity Center の名称変更

2022 年 7 月 26 日、AWS Single Sign-On の名前がに変更されました AWS IAM Identity Center。

レガシー名前空間は変わりません。

sso および identitystore API 名前空間、および以下の関連名前空間は、下位互換性を保つため変更されていません。

- CLI コマンド
 - [aws configure sso](#)
 - [identitystore](#)
 - [sso](#)
 - [sso-admin](#)
 - [sso-oidc](#)
- AWSSSO と AWSIdentitySync プレフィックスを含む[管理ポリシー](#)
- sso と identitystore を含む[サービスエンドポイント](#)
- AWS::SSO プレフィックスを含む [AWS CloudFormation](#) リソース
- AWSServiceRoleForSSO を含む[サービスにリンクされたロール](#)
- sso と singlesignon を含むコンソール URL
- singlesignon を含むドキュメンテーション URL

IAM Identity Center の開始方法

以下は、IAM Identity Center の使用を開始する方法の概要です。

1. IAM Identity Center を有効にする

[IAM アイデンティティセンターを有効にする](#)と、2 種類の IAM アイデンティティセンターインスタンスから選択できます。これらのタイプは、[組織インスタンス](#) (推奨) と [アカウントインスタンス](#) です。これらのインスタンスタイプのさまざまな機能の詳細については、「[IAM Identity Center の組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

Note

IAM Identity Center を有効にすると、次のいずれかを実行してサインインし、[IAM Identity Center コンソール](#)を開くことができます。

- 組織インスタンス - 管理アカウントの管理権限を持つ認証情報 AWS を使用して にサインインします。
- アカウントインスタンス - IAM Identity Center が有効になってい AWS アカウント るで、管理アクセス許可を持つ認証情報 AWS を使用して にサインインします。

2. ID ソースを IAM アイデンティティセンターに接続する

IAM Identity Center コンソールで、使用する ID ソースを確認します。ID ソースについては、以下を参照してください。

- 外部 ID プロバイダー - ワークフォースユーザーを管理する既存の ID プロバイダーがある場合は、IAM アイデンティティセンターに接続できます。IAM Identity Center と連携するように一般的に使用される ID プロバイダーを設定する方法の詳細については、「」を参照してください [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)。
- Active Directory - Active Directory を使用してワークフォースユーザーを管理している場合は、IAM Identity Center に接続できます。詳細については、「[Active Directory を ID ソースとして使用する](#)」を参照してください。
- IAM アイデンティティセンター - または、[IAM アイデンティティセンターでユーザーとグループを直接作成および管理](#)できます。

3. へのユーザーアクセスを設定する AWS アカウント (組織インスタンスのみ)

IAM Identity Center の組織インスタンスを使用している場合は、[アクセス許可セット](#)を使用して [および リソースへのアクセス権をユーザーに付与し、ユーザーまたはグループ AWS アカウント](#) [アクセスを](#) に割り当てることができます。AWS アカウント

4. アプリケーションへのユーザーアクセスを設定する

IAM Identity Center を使用すると、次の 2 種類のアプリケーションへのアクセス権をユーザーに付与できます。

a. [AWS マネージドアプリケーション](#)

- IAM Identity Center は、Amazon Q Business AWS CLI、Amazon Redshift などの AWS マネージドアプリケーションで使用できます。詳細については、「[AWS マネージドアプリケーション](#)」および「[CLI AWS と IAM アイデンティティセンターの統合](#)」を参照してください。

b. [カスタマーマネージドアプリケーション](#)

- 次のいずれかのタイプのカスタマーマネージドアプリケーションを IAM アイデンティティセンターと統合できます。
 - [IAM Identity Center カタログに記載されているアプリケーション](#)
 - [カスタムアプリケーション](#)
- アプリケーションを設定したら、[ユーザーにアプリケーションへのアクセスを割り当てる](#)ことができます。

5. AWS アクセスポータルサインイン手順をユーザーに提供する

AWS アクセスポータルは、割り当てられたすべてのアプリケーション AWS アカウント、またはその両方へのシームレスなアクセスをユーザーに提供するウェブポータルです。IAM Identity Center の新規ユーザーは、AWS アクセスポータルにサインインする前にユーザー認証情報をアクティブ化する必要があります。

AWS アクセスポータルにサインインする方法については、AWS サインイン「ユーザーガイド」の[AWS「アクセスポータルにサインインする」](#)を参照してください。AWS アクセスポータルのサインインプロセスの詳細については、[AWS「アクセスポータルへのサインイン」](#)を参照してください。

IAM アイデンティティセンターに関する前提条件と考慮事項

IAM アイデンティティセンターは、AWS マネージドアプリケーションのみ、AWS アカウントのみ、またはその両方へのアクセスに使用できます。へのアクセスを管理するために IAM フェデレー

ションを使用している場合は AWS アカウント、アプリケーションアクセスに IAM アイデンティティセンターを使用しながら、引き続きアクセスすることができます。

IAM Identity Center を有効にする前に、次の点を考慮してください。

- AWS リージョン

IAM Identity Center は、IAM Identity Center のインスタンスごとに[サポートされている](#)単一のリージョンで有効にできます。AWS アカウントへのシングルサインオンアクセスに IAM アイデンティティセンターを使用する場合は、組織内のすべてのユーザーがリージョンにアクセスする必要があります。アプリケーションアクセスに IAM アイデンティティセンターを使用する場合は、Amazon SageMaker AI などの一部の AWS マネージドアプリケーションは、サポートするリージョンでのみ動作できることに注意してください。使用する AWS マネージドアプリケーション (複数可) でサポートされているリージョンで IAM Identity Center を有効にしていることを確認してください。さらに、多くの AWS マネージドアプリケーションは、IAM アイデンティティセンターを有効にしたのと同じリージョンでのみ動作できます。このような理由から、IAM Identity Center を有効にするときは、必ず適切なリージョンを選択してください。詳細については、「[AWS リージョンを選択するための考慮事項](#)」を参照してください。

- アプリケーションアクセスのみ

IAM アイデンティティセンターは、既存の ID プロバイダーを使用して Amazon Q Developer などのアプリケーションへのユーザーアクセスにのみ使用できます。詳細については、「[アプリケーションへのユーザーアクセスのみに IAM アイデンティティセンターを使用する](#)」を参照してください。

 Note

アプリケーションリソースへのアクセスは、アプリケーション所有者によって個別に管理されます。

- IAM ロールのクォータ

IAM Identity Center は、IAM ロールを作成して、ユーザーにアカウントリソースへのアクセス許可を付与します。詳細については、「[IAM Identity Center によって作成された IAM ロール](#)」を参照してください。

- IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations

AWS Organizations IAM Identity Center での使用には が推奨されますが、必須ではありません。組織をまだ設定していない場合は、設定する必要はありません。をすでに設定 AWS Organizations

していて、組織に IAM Identity Center を追加する場合は、すべての AWS Organizations 機能が有効になっていることを確認してください。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations](#)」を参照してください。

AWS リージョンを選択するための考慮事項

IAM Identity Center は、AWS リージョン 選択した 1 つの で有効にでき、グローバルにユーザーが利用できます。このグローバルな可用性により、複数の AWS アカウント およびアプリケーションへのユーザーアクセスを簡単に設定できます。を選択するための重要な考慮事項を次に示します AWS リージョン。

- ユーザーの地理的位置 – エンドユーザーの大部分に地理的に最も近いリージョンを選択すると、Amazon SageMaker AI などの AWS アクセスポータルや AWS マネージドアプリケーションへのアクセスのレイテンシーが低くなります。
- AWS マネージドアプリケーションの可用性 – AWS マネージドアプリケーションは、利用可能な AWS リージョン でのみ動作できます。使用する AWS マネージドアプリケーション (複数可) でサポートされているリージョンで IAM Identity Center を有効にします。多くの AWS マネージドアプリケーションは、IAM アイデンティティセンターが有効されているのと同じリージョンでのみ動作できます。
- デジタル主権 – デジタル主権の法規制または組織ポリシーによっては、特定の AWS リージョンの使用が義務付けられる場合があります。組織の法務部に相談してください。
- ID ソース – [AWS Managed Microsoft AD](#)または [Active Directory \(AD\)](#) のセルフマネージドディレクトリを ID ソースとして使用している場合、そのホームリージョンは IAM アイデンティティセンターを有効に AWS リージョン した と一致する必要があります。
- オプトインリージョン (デフォルトで無効になっているリージョン) – オプトインリージョンは、デフォルトで無効 AWS リージョン になっています。オプトインリージョンを使用するには、オプトインリージョンを有効にする必要があります。詳細については、「[オプトインリージョンでの IAM アイデンティティセンターの管理](#)」を参照してください。
- Amazon Simple Email Service を使用したクロスリージョン E メール –一部のリージョンでは、IAM アイデンティティセンターが別のリージョンの [Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) を呼び出して E メールを送信する場合があります。これらのクロスリージョン呼び出しでは、IAM アイデンティティセンターは特定のユーザー属性を他のリージョンに送信します。詳細については、「[Amazon SES を使用したクロスリージョン E メール](#)」を参照してください。

トピック

- [IAM Identity Center リージョンのデータストレージとオペレーション](#)
- [切り替え AWS リージョン](#)
- [IAM Identity Center AWS リージョン が有効になっている の無効化](#)

IAM Identity Center リージョンのデータストレージとオペレーション

IAM Identity Center が 全体でデータストレージとオペレーションを処理する方法について説明します AWS リージョン。

IAM Identity Center がデータを保存する方法を理解する

IAM アイデンティティセンターを有効にすると、IAM アイデンティティセンターで設定したすべてのデータが、設定したリージョンに保存されます。このデータには、ディレクトリ設定、アクセス許可セット、アプリケーションインスタンス、AWS アカウント およびアプリケーションへのユーザー割り当てが含まれます。IAM Identity Center の ID ストアを使用している場合、IAM Identity Center で作成したすべてのユーザーとグループも同じリージョンに保存されます。

Amazon SES を使用したクロスリージョン E メール

IAM アイデンティティセンターは、エンドユーザーがワンタイムパスワード (OTP) を第 2 認証要素として使用してサインインしようとする、[Amazon Simple Email Service \(Amazon SES\)](#) を使用して E メールを送信します。これらの E メールは、ユーザーが初期パスワードの設定、E メールアドレスの検証、パスワードのリセットを依頼されたときなど、特定の ID および認証情報の管理イベントでも送信されます。Amazon SES は、IAM Identity Center がサポート AWS リージョン する のサブセットで使用できます。

IAM Identity Center は、Amazon SES が AWS リージョンでローカルで利用可能な場合に Amazon SES ローカルエンドポイントを呼び出します。Amazon SES がローカルで利用できない場合、IAM Identity Center は次の表に示すように、別の AWS リージョンで Amazon SES エンドポイントを呼び出します。

IAM Identity Center リージョンコード	IAM Identity Center リージョン名	Amazon SES リー ジョンコード	Amazon SES リー ジョン名
ap-east-1	アジアパシフィック (香港)	ap-northeast-2	アジアパシフィック (ソウル)

IAM Identity Center リージョンコード	IAM Identity Center リージョン名	Amazon SES リー ジョンコード	Amazon SES リー ジョン名
ap-south-2	アジアパシフィック (ハイデラバード)	ap-south-1	アジアパシフィック (ムンバイ)
ap-southeast-4	アジアパシフィック (メルボルン)	ap-southeast-2	アジアパシフィック (シドニー)
ap-southeast-5	アジアパシフィック (マレーシア)	ap-southeast-1	アジアパシフィック (シンガポール)
ca-west-1	カナダ西部 (カルガ リー)	ca-central-1	カナダ (中部)
eu-south-2	欧州 (スペイン)	eu-west-3	欧州 (パリ)
eu-central-2	欧州 (チューリッヒ)	eu-central-1	欧州 (フランクフルト)
me-central-1	中東 (アラブ首長国連 邦)	eu-central-1	欧州 (フランクフルト)
us-gov-east-1	AWS GovCloud (米国 東部)	us-gov-west-1	AWS GovCloud (米国 西部)

これらのクロスリージョン呼び出しでは、IAM Identity Center は次のユーザー属性を送信する場合があります。

- E メールアドレス
- 名
- 姓
- のアカウント AWS Organizations
- AWS アクセスポータル URL
- ユーザーネーム
- ディレクトリ ID
- ユーザー ID

オプトインリージョン (デフォルトで無効になっているリージョン) での IAM アイデンティティセンターの管理

ほとんどの AWS リージョン は、すべての AWS サービスでデフォルトでオペレーションが有効になっていますが、IAM Identity Center を使用する場合は、次の [オプトインリージョン](#) を有効にする必要があります。

- アフリカ (ケープタウン)
- アジアパシフィック (香港)
- アジアパシフィック (ハイデラバード)
- アジアパシフィック (ジャカルタ)
- アジアパシフィック (メルボルン)
- アジアパシフィック (マレーシア)
- カナダ西部 (カルガリー)
- 欧州 (ミラノ)
- 欧州 (スペイン)
- 欧州 (チューリッヒ)
- イスラエル (テルアビブ)
- 中東 (バーレーン)
- 中東 (アラブ首長国連邦)

オプトインリージョンに IAM アイデンティティセンターをデプロイする場合は、IAM アイデンティティセンターへのアクセスを管理するすべてのアカウントでこのリージョンを有効にする必要があります。すべてのアカウントは、そのリージョンでリソースを作成するかどうかにかかわらず、この設定を必要とします。組織内の現在のアカウントのリージョンを有効にでき、新しいアカウントを追加するときにこのアクションを繰り返す必要があります。手順については、AWS Organizations 「ユーザーガイド」の「[組織内のリージョンを有効または無効にする](#)」を参照してください。これらの追加ステップの繰り返しを回避するには、[デフォルトで有効になっているリージョン](#)に IAM アイデンティティセンターをデプロイすることを選択できます。

 Note

AWS メンバーアカウントは、IAM Identity Center インスタンスが配置されているオプトインリージョンと同じリージョンにオプトインする必要があります。これにより、AWS アクセスポータルから AWS メンバーアカウントにアクセスできます。

オプトインリージョンに保存されているメタデータ

オプトインで管理アカウントの IAM アイデンティティセンターを有効にすると AWS リージョン、メンバーアカウントの次の IAM アイデンティティセンターメタデータがリージョンに保存されます。

- アカウント ID
- アカウント名
- 連絡先 E メール
- IAM Identity Center がメンバーアカウントに作成する IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN)

AWS リージョン デフォルトで有効になっている

以下のリージョンはデフォルトで有効になっており、これらのリージョンで IAM アイデンティティセンターを有効にできます。

- 米国東部(オハイオ)
- 米国東部 (バージニア北部)
- 米国西部 (オレゴン)
- 米国西部 (北カリフォルニア)
- 欧州 (パリ)
- 南米 (サンパウロ)
- アジアパシフィック (ムンバイ)
- 欧州 (ストックホルム)
- アジアパシフィック (ソウル)
- アジアパシフィック (東京)

- 欧州 (アイルランド)
- 欧州 (フランクフルト)
- 欧州 (ロンドン)
- アジアパシフィック (シンガポール)
- アジアパシフィック (シドニー)
- カナダ (中部)
- アジアパシフィック (大阪)

切り替え AWS リージョン

IAM Identity Center は、無効にする必要のあるリージョンではなく、ユーザーが利用できるようにしておきたいリージョンにインストールすることをお勧めします。詳細については、「[AWS リージョンを選択するための考慮事項](#)」を参照してください。

IAM Identity Center リージョンを切り替えるには、[現在の IAM Identity Center インスタンスを削除](#)し、別のリージョンにインスタンスを作成します。既存の IAM アイデンティティセンターインスタンスで AWS マネージドアプリケーションを既に有効にしている場合は、IAM アイデンティティセンターを削除する前にアプリケーションを無効にします。AWS マネージドアプリケーションの無効化手順については、「」を参照してください[AWS マネージドアプリケーションの無効化](#)。

新しいリージョンの設定に関する考慮事項

新しい IAM Identity Center インスタンスでユーザー、グループ、アクセス許可セット、アプリケーション、割り当てを再作成する必要があります。IAM Identity Center アカウントとアプリケーション割り当て [APIs](#) を使用して設定のスナップショットを取得し、そのスナップショットを使用して新しいリージョンで設定を再構築できます。別のリージョンに切り替えると、[AWS アクセスポータル](#)の URL も変更され、ユーザーは AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスが可能になります。また、新しいインスタンスの マネジメントコンソールを使用して、IAM アイデンティティセンターの設定を再作成する必要がある場合もあります。

IAM Identity Center AWS リージョン が有効になっている の無効化

IAM Identity Center AWS リージョン がインストールされている を無効にすると、IAM Identity Center も無効になります。リージョンで IAM Identity Center を無効にすると、そのリージョンのユーザーは AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを持ちません。

[オプトイン AWS リージョン](#)で IAM アイデンティティセンターを再度有効にするには、リージョンを再度有効にする必要があります。IAM アイデンティティセンターは、一時停止したすべてのイベントを再処理する必要があるため、IAM アイデンティティセンターの再有効化には時間がかかる場合があります。

 Note

IAM Identity Center は、での使用が有効になってい AWS アカウント へのアクセスのみを管理できます AWS リージョン。組織内のすべてのアカウントへのアクセスを管理するには、IAM Identity Center で使用するために自動的にアクティブ化 AWS リージョン される の管理アカウントで IAM Identity Center を有効にします。

の有効化と無効化の詳細については AWS リージョン、AWS 全般のリファレンスの「[の管理 AWS リージョン](#)」を参照してください。

アプリケーションへのユーザーアクセスのみに IAM アイデンティティセンターを使用する

IAM アイデンティティセンターは、Amazon Q Developer などのアプリケーション AWS アカウント、またはその両方へのユーザーアクセスに使用できます。既存の ID プロバイダーを接続し、ディレクトリからユーザーとグループを同期することも、[IAM アイデンティティセンターで直接ユーザーを作成・管理することもできます](#)。既存の ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターに接続する方法については、「[IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)」を参照してください。

へのアクセスに IAM を既に使用していますか AWS アカウント？

AWS マネージドアプリケーションへのアクセスに IAM アイデンティティセンターを使用するために、現在の AWS アカウント ワークフローを変更する必要はありません。アクセスに [IAM ユーザー](#) または [IAM ユーザーとのフェデレーション](#) を使用している場合 AWS アカウント、ユーザーは常に同じ AWS アカウント 方法で にアクセスでき、既存のワークフローを引き続き使用してそのアクセスを管理できます。

IAM Identity Center によって作成された IAM ロール

AWS アカウントにユーザーを割り当てると、IAM Identity Center は IAM ロールを作成して、リソースへのアクセス許可をユーザーに付与します。

権限セットを割り当てると、IAM アイデンティティセンターは、IAM アイデンティティセンターでコントロールされる対応する IAM ロールを各アカウントに作成し、権限セットで指定されたポリシーをそれらのロールにアタッチします。IAM Identity Center は、AWS アクセスポータルまたはを使用して、ロールを管理し、定義した承認済みユーザーがロールを引き受けることを許可します AWS CLI。アクセス権限セットを変更すると、IAM Identity Center は、対応する IAM ポリシーとロールがそれに応じて更新されることを保証します。

Note

アクセス許可セットは、アプリケーションにアクセス許可を付与するために使用されません。

で IAM ロールを既に設定している場合は AWS アカウント、アカウントが IAM ロールのクォータに近づいているかどうかを確認することをお勧めします。アカウントあたりの IAM ロールのデフォルトクォータは 1000 ロールです。詳細については、「[IAM オブジェクトクォータ](#)」を参照してください。

クォータに近づいている場合は、クォータの増額をリクエストすることを検討してください。そうしないと、IAM ロールクォータを超えたアカウントにアクセス権限セットをプロビジョニングする際に、IAM Identity Center の問題が発生する可能性があります。クォータ引き上げのリクエストの詳細情報については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「[クォータ引き上げリクエスト](#)」を参照してください。

Note

すでに IAM アイデンティティセンターを使用しているアカウントの IAM ロールを確認している場合は、ロール名が “AWSReservedSSO_” で始まることに気づくかもしれません。これらは、IAM Identity Center サービスがアカウントに作成したロールであり、アカウントにアクセス権限セットを割り当てたものです。

IAM アイデンティティセンターと AWS Organizations

AWS Organizations IAM Identity Center での使用には が推奨されますが、必須ではありません。組織をまだ設定していない場合は、設定する必要はありません。IAM Identity Center を有効にするときは、サービスを有効にするかどうかを選択します AWS Organizations。組織を設定すると、組織をセットアップ AWS アカウント する が組織の管理アカウントになります。AWS アカウント のルー

トユーザーが組織管理アカウントの所有者になりました。組織に追加で招待したすべて AWS アカウントは、メンバーアカウントです。管理アカウントは、メンバーアカウントを管理する組織リソース、組織単位、およびポリシーを作成します。アクセス許可は管理アカウントによってメンバーアカウントに委任されます。

 Note

IAM Identity Center を有効にすることをお勧めします。これにより AWS Organizations、IAM Identity Center の組織インスタンスが作成されます。組織インスタンスは IAM アイデンティティセンターのすべての機能をサポートし、一元管理機能を提供するため、おすすめのベストプラクティスです。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス](#)」を参照してください。

をすでに設定 AWS Organizations していて、組織に IAM Identity Center を追加する場合は、すべての AWS Organizations 機能が有効になっていることを確認してください。組織を作成する際、デフォルトではすべての機能が有効化されています。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[組織内のすべての機能の有効化](#)」を参照してください。

IAM Identity Center の組織インスタンスを有効にするには、AWS Organizations 管理認証情報を持つユーザーまたはルートユーザーとして管理アカウントにサインイン AWS Management Console して、にサインインする必要があります (他の管理ユーザーが存在しない場合を除き、推奨されません)。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の [AWS 「組織の作成と管理」](#) を参照してください。

AWS Organizations メンバーアカウントの管理者認証情報を使用してサインインすると、IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にできます。アカウントインスタンスの機能は限られており、1 つの AWS アカウントにバインドされます。

IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス

インスタンスは IAM アイデンティティセンターの単一デプロイです。IAM アイデンティティセンターで使用するインスタンスには、組織インスタンスとアカウントインスタンスの 2 種類があります。

- 組織インスタンス (推奨)

AWS Organizations 管理アカウントで有効にする IAM Identity Center のインスタンス。組織インスタンスは、IAM Identity Center のすべての機能をサポートしています。管理ポイントの数を最小限に抑えるために、アカウントインスタンスではなく組織インスタンスをデプロイすることをお勧めします。

- アカウントインスタンス

単一の にバインドされ AWS アカウント、有効になっている AWS アカウント および AWS リージョン内でのみ表示される IAM Identity Center のインスタンス。よりシンプルな単一アカウントのシナリオでは、アカウントインスタンスを使用します。アカウントインスタンスは、次のいずれかから有効にできます。

- によって管理 AWS アカウント されていない AWS Organizations
- のメンバーアカウント AWS Organizations

AWS アカウント IAM Identity Center を有効にできる タイプ

IAM Identity Center を有効にするには、作成するインスタンスタイプに応じて、次のいずれかの認証情報 AWS Management Console を使用して にサインインします。

- AWS Organizations 管理アカウント (推奨) – IAM Identity Center の [組織インスタンス](#) を作成するために必要です。組織全体でのマルチアカウント権限とアプリケーションの割り当てには、組織インスタンスを使用してください。
- AWS Organizations メンバーアカウント – IAM Identity Center の [アカウントインスタンス](#) を作成して、そのメンバーアカウント内のアプリケーション割り当てを有効にします。メンバーレベルのインスタンスを持つ 1 つ以上のアカウントを組織内に持つことができます。
- スタンドアロン AWS アカウント – IAM Identity Center の [組織インスタンス](#) または [アカウントインスタンス](#) を作成するために使用します。スタンドアロン AWS アカウント は によって管理されません AWS Organizations。IAM Identity Center の 1 つのインスタンスのみをスタンドアロンに関連付けることができ AWS アカウント 、そのインスタンスをスタンドアロン内のアプリケーション割り当てに使用できます AWS アカウント。

次の表を使用して、インスタンスタイプによって提供される機能を比較します。

機能	AWS Organizations 管理アカウントのイ ンスタンス (推奨)	メンバーアカウント 内のインスタンス	スタンドアロンのイ ンスタンス AWS アカ ウント
ユーザーの管理	 はい	 はい	 はい
AWS AWS マネー ジドアプリケーション へのシングルサイン オンアクセス用の ア クセスポータル	 はい	 はい	 はい
OAuth 2.0 (OIDC) カ スタマーマネージド アプリケーション	 はい	 はい	 はい
マルチアカウント権 限	 はい	 はい いえ	 はい いえ
AWS へのシングルサ インオンアクセス用 の アクセスポータル AWS アカウント	 はい	 はい いえ	 はい いえ
SAML 2.0 カスタマー マネージドアプリ ケーション	 はい	 はい いえ	 はい いえ

機能	AWS Organizations 管理アカウントのイ ンスタンス (推奨)	メンバーアカウント 内のインスタンス	スタンドアロンのイ ンスタンス AWS アカ ウント
委任管理者がインス タンスを管理できる	 はい	 はい え	 はい え

AWS マネージドアプリケーションと IAM Identity Center の詳細については、「」を参照してください。[AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)。

トピック

- [IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス](#)
- [IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス](#)
- [IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除する](#)

IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス

IAM アイデンティティセンターをと組み合わせて有効にすると AWS Organizations、IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスが作成されます。ユーザーとグループのアクセスを 1 つの組織インスタンスで一元管理するには、組織インスタンスは管理アカウントで有効化されている必要があります。AWS Organizationsでは、各管理アカウントにつき 1 つの組織インスタンスしか作成できません。

2023 年 11 月 15 日より前に IAM アイデンティティセンターを有効にした場合は、IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスがあります。

IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスを有効にするには、「[IAM Identity Center のインスタンスを有効にするには](#)」を参照してください。

組織インスタンスを使用するタイミング

組織インスタンスは IAM Identity Center を有効にする主な方法です。通常、組織インスタンスが推奨されます。組織インスタンスには、次のような利点があります。

- IAM Identity Center のすべての機能のサポート – 組織 AWS アカウント 内の複数の に対するアクセス許可の管理や、カスターマネージドアプリケーションへのアクセスの割り当てが含まれます。
- 管理ポイントの数の削減 – 組織インスタンスには、単一の管理ポイントである管理アカウントがあります。管理ポイントの数を減らすには、アカウントインスタンスではなく組織インスタンスを有効にすることをお勧めします。
- アカウントインスタンスの作成の一元管理 – IAM アイデンティティセンターのインスタンスをオプトインリージョンの組織にデプロイしていない (デフォルトで無効AWS リージョン になっている) 限り、アカウントインスタンスを組織のメンバーアカウントで作成できるかどうかを制御できます。

IAM Identity Center の組織インスタンスを有効にする手順については、「」を参照してください[IAM Identity Center のインスタンスを有効にするには](#)。

IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス

IAM Identity Center のアカウントインスタンスを使用すると、サポートされている AWS マネージドアプリケーションと OIDC ベースのカスターマネージドアプリケーションをデプロイできます。アカウントインスタンスは、IAM Identity Center ワークフォースアイデンティティとアクセスポータル機能を活用して AWS アカウント、アプリケーションの独立したデプロイを 1 つの でサポートします。

アカウントインスタンスは 1 つの にバインド AWS アカウント され、同じアカウントと でサポートされているアプリケーションのユーザーとグループのアクセスを管理するためにのみ使用されます AWS リージョン。ごとに 1 つのアカウントインスタンスに制限されています AWS アカウント。アカウントインスタンスは、 のメンバーアカウント AWS Organizations または によって管理 AWS アカウント されていないスタンドアロンのいずれかから作成できます AWS Organizations。

IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にする手順については、「」を参照してアカウントタブ[IAM Identity Center のインスタンスを有効にするには](#)を選択します。

アカウントインスタンスを使用するタイミング

ほとんどの場合には、[組織インスタンス](#)をお勧めします。アカウントインスタンスは、次のいずれかのシナリオが当てはまる場合にのみ使用してください。

- サポートされている AWS マネージドアプリケーションの一時的なトライアルを実行して、アプリケーションがビジネスニーズに適しているかどうかを判断します。

- 組織全体に IAM アイデンティティセンターを導入する予定はありませんが、1 つ以上の AWS マネージドアプリケーションをサポートする必要があります。
- IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスはあるが、サポートされている AWS マネージドアプリケーションを、組織インスタンス内のユーザーとは異なる、分離されたユーザーグループにデプロイしたいと考えている。
- 自分が運営している AWS 組織を管理していない。たとえば、サードパーティーが を管理する AWS 組織を制御します AWS アカウント。

Important

IAM Identity Center を使用して複数のアカウントのアプリケーションをサポートする場合は、組織インスタンスを使用します。アカウントインスタンスはこのユースケースをサポートしていません。

AWS アカウントインスタンスをサポートする マネージドアプリケーション

IAM Identity Center のアカウントインスタンスをサポートする AWS マネージドアプリケーションについては[AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)、「」を参照してください。AWS マネージドアプリケーションでアカウントインスタンス作成の可用性を確認します。

メンバーアカウントの可用性制約

IAM Identity Center のアカウントインスタンスを AWS Organizations メンバーアカウントにデプロイするには、次のいずれかの条件が満たされている必要があります。

- 組織内に IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスがないこと。
- 組織内に IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスがあり、インスタンス管理者は IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス (2023 年 11 月 15 日以降に作成された組織インスタンスの場合) の作成を許可します。
- 組織内に IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスがあるが、インスタンス管理者が組織内のメンバーアカウント によるアカウントインスタンス作成を手動で有効化している (2023 年 11 月 15 日以前に作成された組織インスタンスの場合)。手順については、「[メンバーアカウントでアカウントインスタンスの作成を許可する](#)」を参照してください。

上記の条件のいずれかを満たしていることを前提として、さらに以下の条件がすべて満たされている必要があります。

- 管理者が、メンバーアカウントによるアカウントインスタンスの作成を禁止する[サービスコントロールポリシー](#)を作成していないこと。
- に関係なく、この同じアカウントに IAM Identity Center のインスタンスがまだありません AWS リージョン。
- IAM Identity Center AWS リージョン が利用可能な で作業しています。リージョンの詳細については、「[IAM Identity Center リージョンのデータストレージとオペレーション](#)」を参照してください。

アカウントインスタンスに関する考慮事項

アカウントインスタンスは特殊なユースケース向けに設計されており、組織インスタンスで使用できる機能のサブセットを提供します。アカウントインスタンスを作成する前に、以下を考慮してください。

- アカウントインスタンスはアクセス許可セットをサポートしていないため、へのアクセスをサポートしていません AWS アカウント。
- アカウントインスタンスを組織インスタンスに変換またはマージすることはできません。
- アカウントインスタンスは、一部の[AWS マネージドアプリケーション](#)のみでサポートされています。
- アカウントインスタンスは、1 つのアカウントでのみアプリケーションを使用する孤立したユーザーで、使用するアプリケーションの存続期間中だけ使用してください。
- アカウントインスタンスにアタッチされたアプリケーションは、アプリケーションとそのリソースを削除するまでアカウントインスタンスにアタッチされたままにしておく必要があります。
- アカウントインスタンスは、作成された AWS アカウント にとどまる必要があります。

メンバーアカウントでアカウントインスタンスの作成を許可する

2023 年 11 月 15 日より前に IAM アイデンティティセンターを有効にした場合、メンバーアカウントがアカウントインスタンスをデフォルトで作成できないようにする IAM アイデンティティセンターの[組織](#)インスタンスがあります。IAM アイデンティティセンターコンソールでアカウントインスタンス機能を有効にすると、メンバーアカウントでアカウントインスタンスを作成できるかどうかを選択できるようになります。

組織内のメンバーアカウントによるアカウントインスタンスの作成を有効にするには

⚠ Important

メンバーアカウントに対して IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを有効にする操作は、1 回しか実行できません。つまり、いったん実行すると元に戻すことができません。アカウントインスタンスを有効にしてからサービスコントロールポリシー (SCP) を作成すれば、アカウントインスタンスの作成を制限できます。手順については、「[Control account instance creation with Services Control Policies](#)」を参照してください。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [設定] を選択し、[管理] タブを選択します。
3. [IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス] セクションで、[IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを有効にする] を選択します。
4. [IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを有効にする] ダイアログボックスで、[有効にする] を選択して、組織内のメンバーアカウントにアカウントインスタンスの作成を許可することを確認します。

サービスコントロールポリシーを使用してアカウントインスタンスの作成を制御する

メンバーアカウントがアカウントインスタンスを作成できるかどうかは、IAM Identity Center を有効にした時期によって異なります。

- 2023 年 11 月以前 – [メンバーアカウントでアカウントインスタンスの作成を許可](#)する必要があります。これは元に戻すことができないアクションです。
- 2023 年 11 月 15 日以降 – メンバーアカウントは、デフォルトでアカウントインスタンスを作成できます。

いずれの場合も、サービスコントロールポリシー (SCPs) を使用して以下を行うことができます。

- すべてのメンバーアカウントがアカウントインスタンスを作成できないようにします。
- 特定のメンバーアカウントのみがアカウントインスタンスを作成できるようにします。

アカウントインスタンスの防止

以下の手順を使用して、メンバーアカウントが IAM Identity Center のアカウントインスタンスを作成できないようにする SCP を生成します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [ダッシュボード] の [中央管理] セクションで、[アカウントインスタンスの抑制] ボタンを選択します。
3. [SCP をアタッチして新しいアカウントインスタンスが作成されないようにする] ダイアログボックスに SCP が表示されます。SCP をコピーし、[SCP ダッシュボードに移動] ボタンを選択します。[AWS Organizations コンソール](#)に移動し、SCP を作成するか、既存の SCP にステートメントとしてアタッチします。SCP はの機能です AWS Organizations。SCP をアタッチする手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ](#)」を参照してください。

アカウントインスタンスの制限

すべてのアカウントインスタンスの作成を妨げる代わりに、このポリシーは、**#<ALLOWED-ACCOUNT-ID>** プレースホルダーに明示的にリストされているもの AWS アカウント を除くすべてのに対して、IAM Identity Center のアカウントインスタンスを作成する試みを拒否します。

Example : アカウントインスタンスの作成を制限するポリシーを拒否する

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid": "DenyMemberAccountInstances",
      "Effect": "Deny",
      "Action": "sso:CreateInstance",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "aws:PrincipalAccount": [ "<ALLOWED-ACCOUNT-ID>" ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

- ["**<ALLOWED-ACCOUNT-ID>**"] を、IAM Identity Center のアカウントインスタンスの作成を許可する実際の AWS アカウント ID (複数可) に置き換えます。
- 複数の許可されたアカウント IDs を配列形式で一覧表示できます: ["**111122223333**", "**444455556666**"]。
- このポリシーを組織 SCP にアタッチして、IAM Identity Center アカウントインスタンスの作成を一元管理します。

SCP をアタッチする手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除する

IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除すると、そのインスタンス内のすべてのデータが削除され、復元することはできません。以下の表は、IAM アイデンティティセンターで設定されているディレクトリタイプに基づいて、どのようなデータが削除されるかを示したものです。

削除されるデータについて	接続されたディレクトリ - AWS Managed Microsoft AD、AD Connector、または外部 ID プロバイダー	IAM Identity Center Identity Store	
に設定したすべてのアクセス許可セット AWS アカウント	 はい	 はい	はい
IAM Identity Center で 設定したすべてのアプリケーション	 はい	 はい	はい
AWS アカウント および アプリケーション用に設定したすべての ユーザー割り当て	 はい	 はい	はい

削除されるデータについて	接続されたディレクトリ - AWS Managed Microsoft AD、AD Connector、または外部 ID プロバイダー	IAM Identity Center Identity Store	
ディレクトリまたはストア内のすべてのユーザーとグループ	該当なし	 はい	は

IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除するには、次の手順に従います。

IAM アイデンティティセンターインスタンスを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[管理] タブをクリックします。
4. [IAM Identity Center 設定の削除] セクションで、[削除] を選択します。
5. IAM Identity Center 設定の削除ダイアログで、各チェックボックスを選択して、データが削除されることを理解したことを確認します。テキストボックスに IAM Identity Center インスタンスを入力し、[確認] を選択します。

IAM Identity Center を有効にする

IAM Identity Center を有効にするときは、有効にする AWS IAM Identity Center インスタンスタイプを選択します。サービスのインスタンスは、AWS 環境内のサービスの単一のデプロイです。IAM アイデンティティセンターで使用できるインスタンスには、組織インスタンスとアカウントインスタンスの 2 種類があります。有効にできるインスタンスタイプは、サインインしているアカウントタイプによって異なります。

次のリストは、タイプごとに有効にできる IAM Identity Center インスタンスのタイプを示しています AWS アカウント。

- AWS Organizations 管理アカウント (推奨) – IAM アイデンティティセンターの[組織インスタンス](#)を作成するために必要です。組織全体でのマルチアカウント権限とアプリケーションの割り当てには、組織インスタンスを使用してください。
- AWS Organizations メンバーアカウント – IAM Identity Center の[アカウントインスタンス](#)を作成して、そのメンバーアカウント内のアプリケーション割り当てを有効にします。メンバーレベルのインスタンスを持つ 1 つ以上のアカウントを組織内に持つことができます。
- スタンドアロン AWS アカウント – IAM Identity Center の[組織インスタンス](#)または[アカウントインスタンス](#)を作成するために使用します。スタンドアロン AWS アカウント は によって管理されません AWS Organizations。IAM Identity Center の 1 つのインスタンスのみをスタンドアロンに関連付けることができ AWS アカウント、そのインスタンスをスタンドアロン内のアプリケーション割り当てに使用できます AWS アカウント。

Important

組織管理アカウントは、サービスコントロールポリシーを使用して、[組織メンバーアカウントが IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを作成できるかどうか](#)を制御できます。

さまざまなインスタンスタイプによって提供されるさまざまな機能の比較については、「」を参照してください [IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)。

IAM Identity Center を有効にする前に、を確認することをお勧めします [IAM アイデンティティセンターに関する前提条件と考慮事項](#)。

IAM Identity Center のインスタンスを有効にするには

有効にする IAM Identity Center インスタンスのタイプについて、組織インスタンスまたはアカウントインスタンスのタブを選択します。

Organization (recommended)

1. にサインインするには、次のいずれかを実行します AWS Management Console。
 - New to AWS (ルートユーザー) – ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - スタンドアロン AWS アカウント (IAM 認証情報) AWS で を既に使用 – 管理者権限を持つ IAM 認証情報を使用してサインインします。
 - (AWS Organizations IAM 認証情報) を既に使用 – 管理アカウントの認証情報を使用してサインインします。
2. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
3. [IAM Identity Center を有効にする] で、[有効にする] を選択します。
4. 「IAM Identity Center を で有効に AWS Organizationsする」ページで情報を確認し、「有効にする」を選択してプロセスを完了します。

Note

AWS Organizations では、IAM Identity Center を 1 つの AWS リージョンでのみ有効にできます。IAM Identity Center を有効にした後、IAM Identity Center が有効になっているリージョンを変更する必要がある場合は、現在のインスタンスを[削除](#)し、他のリージョンにインスタンスを作成する必要があります。

組織インスタンスを有効にしたら、次の手順を実行して環境の設定を完了することをお勧めします。

- 選択した ID ソースを使用していることを確認します。ID ソースが既に割り当てられている場合は、引き続き使用できます。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの ID ソースを確認する](#)」を参照してください。
- メンバーアカウントを委任管理者として登録します。詳細については、「[委任された管理](#)」を参照してください。

- IAM Identity Center は、AWS リソースへのアクセスポータルを提供します。次世代ファイアウォール (NGFW) や Secure Web Gateway (SWG) などのウェブコンテンツフィルタリングソリューションを使用して特定の AWS ドメインまたは URL エンドポイントへのアクセスをフィルタリングする場合は、「」を参照してください[ファイアウォールとゲートウェイを更新してへのアクセスを許可する AWS アクセスポータル](#)。

Account

1. にサインインするには、次のいずれかを実行します AWS Management Console。
 - New to AWS (ルートユーザー) – ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - (AWS IAM 認証情報) を既に使用 – 管理者権限を持つ IAM 認証情報を使用してサインインします。
 - (AWS Organizations IAM 認証情報) を既に使用 – メンバーアカウントの管理者認証情報を使用してサインインします。
2. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
3. を初めて使用する場合、AWS またはスタンドアロンの場合は AWS アカウント、「IAM アイデンティティセンターを有効にする」で「有効化」を選択します。

Enable IAM Identity Center with AWS Organizations ページが表示されます。このオプションはお勧めしますが、必須ではありません。

リンクを選択すると、IAM Identity Center のアカウントインスタンスが有効になります。

4. AWS Organizations メンバーアカウントの管理者の場合は、「IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にする」で、「アカウントインスタンスを有効にする」を選択します。
5. IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にするページで、情報を確認し、必要に応じてこのアカウントインスタンスに関連付けるタグを追加します。次に、有効化を選択してプロセスを完了します。

Note

AWS アカウントが組織のメンバーである場合、IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にする機能に制限がある場合があります。

- 組織が 2023 年 11 月 15 日より前に IAM アイデンティティセンターを有効にしている場合、メンバーアカウントがアカウントインスタンスを作成する機能はデフォルトで無効になっており、組織の管理アカウントで有効にする必要があります。
- 組織が 2023 年 11 月 15 日以降に IAM Identity Center を有効にした場合、メンバーアカウントがアカウントインスタンスを作成する機能はデフォルトで有効になります。ただし、サービスコントロールポリシーを使用して、組織内での IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスの作成を防ぐことができます。

詳細については、「[the section called “メンバーアカウントでアカウントインスタンスの作成を許可する”](#)」および「[the section called “アカウントインスタンス作成の SCPs ”](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターの ID ソースを確認する

IAM Identity Center の ID ソースは、ユーザーやグループがどこで管理されているかを定義します。IAM アイデンティティセンターを有効にしたら、選択した ID ソースを使用していることを確認します。ID ソースが既に割り当てられている場合は、引き続き使用できます。

Active Directory または外部 IdP ですでにユーザーとグループを管理している場合は、IAM アイデンティティセンターを有効にして ID ソースを選択するときに、この ID ソースの接続を検討することをお勧めします。これは、ユーザーやグループをデフォルトの Identity Center ディレクトリに作成して割り当てを行う前に行う必要があります。

すでに IAM Identity Center の 1 つの ID ソースでユーザーとグループを管理している場合、別の ID ソースに変更すると、IAM Identity Center で設定したユーザーとグループの割り当てがすべて削除される可能性があります。この場合、IAM Identity Center の管理ユーザーを含むすべてのユーザーは、AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを失います。詳細については、「[ID ソースの変更に関する注意事項](#)」を参照してください。

To confirm your identity source

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#) を開きます。
2. [ダッシュボード] ページで、[推奨セットアップステップ] セクションの下にある [ID ソースの確認] を選択します。[設定] を選択し、[ID ソース] タブを選択してもこのページにアクセスできます。

3. 割り当てられた ID ソースを維持したい場合はアクションはありません。変更したい場合は、[アクション] を選択し、[ID ソースの変更] を選択します。

ID ソースとして以下のいずれかを選択できます。

Identity Center ディレクトリ

IAM アイデンティティセンターを初めて有効にすると、IAM アイデンティティセンターディレクトリがデフォルトの ID ソースとして自動的に構成されます。別の外部 ID プロバイダーをまだ使用していない場合は、ユーザーとグループの作成を開始し、AWS アカウント およびアプリケーションへのアクセスレベルを割り当てることができます。この ID ソースの使用に関するチュートリアルについては、「[デフォルトの IAM アイデンティティセンターディレクトリを使用してユーザーアクセスを設定する](#)」を参照してください。

アクティブディレクトリ

AWS Directory Service または のセルフマネージド AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを使用して、ディレクトリ内のユーザーとグループを既に管理している場合は Active Directory (AD)、IAM Identity Center を有効にするとときにそのディレクトリを接続することをお勧めします。デフォルトの Identity Center ディレクトリにはユーザーとグループを作成しないでください。IAM Identity Center は、AWS Directory Service によって提供された接続を使用して、Active Directory のソースディレクトリにあるユーザー、グループ、メンバーシップ情報を IAM ID センターアイデンティティストアに同期します。詳細については、「[Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)」を参照してください。

Note

IAM アイデンティティセンターは SAMBA4 ベースの Simple AD を ID ソースとしてサポートしていません。

外部 ID プロバイダー

Okta や Microsoft Entra ID などの外部 ID プロバイダー (IdP) の場合、IAM アイデンティティセンターを使用して、Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 標準を通じて IdP からの ID を認証できます。SAML プロトコルは、ユーザーやグループについての情報を得るために IdP へクエリする方法は提供していません。IAM アイデンティティセンターがこれらのユーザーやグループを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングして認識する必要があります。IdP が SCIM をサポートしている場合は、System for Cross-domain Identity

Management (SCIM) v2.0 プロトコルを使用して、IdP から IAM アイデンティティセンターへのユーザーおよびグループの情報の自動プロビジョニング (同期) を実行できます。それ以外の場合は、ユーザー名、E メールアドレス、グループを IAM アイデンティティセンターに手動で入力して、ユーザーとグループを手動でプロビジョニングできます。

ID ソースの設定方法の詳細については、「[IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)」を参照してください。

 Note

外部 ID プロバイダーを使用する予定の場合は、IAM アイデンティティセンターではなく外部 IdP が多要素認証 (MFA) 設定を管理することに注意してください。IAM アイデンティティセンターの MFA では、外部 ID プロバイダーによる使用はサポートされていません。詳細については、「[ユーザーに MFA を求める](#)」を参照してください。

ファイアウォールとゲートウェイを更新して へのアクセスを許可する AWS アクセスポータル

AWS アクセスポータルは、Office 365、Concur、Salesforce など、すべての AWS アカウント および最も一般的に使用されるクラウドアプリケーションへのシングルサインオンアクセスをユーザーに付与します。ポータルで AWS アカウント または アプリケーションアイコンを選択するだけで、複数のアプリケーションをすばやく起動できます。

 Note

AWS マネージドアプリケーションは IAM Identity Center と統合され、認証およびディレクトリサービスに使用されますが、アプリケーションアクセスに AWS アクセスポータルを使用しない場合があります。

次世代ファイアウォール (NGFW) や Secure Web Gateway (SWG) などのウェブコンテンツフィルタリングソリューションを使用して特定の AWS ドメインまたは URL エンドポイントへのアクセスをフィルタリングする場合は、AWS アクセスポータルに関連付けられたドメインと URL エンドポイントを許可リストに登録する必要があります。

次のリストは、ウェブコンテンツフィルタリングソリューションの許可リストに追加するドメインと URL エンドポイントを示しています。

- *[Directory ID or alias]*.awsapps.com
- *.aws.dev
- *.awsstatic.com
- *.console.aws.a2z.com
- oidc.*[Region]*.amazonaws.com
- *.sso.amazonaws.com
- *.sso.*[Region]*.amazonaws.com
- *.sso-portal.*[Region]*.amazonaws.com
- *[Region]*.prod.pr.panorama.console.api.aws/panoramamaroute
- *[Region]*.signin.aws
- *[Region]*.signin.aws.amazon.com
- signin.aws.amazon.com
- *.cloudfront.net
- opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com

ドメインと URL エンドポイントの許可リストに関する考慮事項

AWS アクセスポータルの許可リスト要件に加えて、使用する他のサービスやアプリケーションでは、ドメインの許可リストが必要になる場合があります。

- AWS アクセスポータルから、AWS アカウント AWS Management Console、IAM Identity Center コンソールにアクセスするには、追加のドメインを許可リストに登録する必要があります。AWS Management Console ドメインのリストについては、AWS Management Console 「入門ガイド」の「[トラブルシューティング](#)」を参照してください。
- AWS アクセスポータルから AWS マネージドアプリケーションにアクセスするには、それぞれのドメインを許可リストに登録する必要があります。ガイダンスについては、各サービスドキュメントを参照してください。
- 外部 IdPs (例えば、Okta や Microsoft Entra ID) などの外部ソフトウェアを使用する場合は、それらのドメインを許可リストに含める必要があります。

IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル

AWS Organizations 管理アカウントの既存の ID ソースを [IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス](#) に接続できます。すでに使用している ID プロバイダーがない場合は、デフォルトの IAM アイデンティティセンターディレクトリで直接ユーザーを作成・管理できます。ID ソースは、組織ごとに 1 つ持つことができます。

このセクションのチュートリアルでは、一般的に使用される ID ソースを使用して IAM Identity Center の組織インスタンスをセットアップする方法、管理ユーザーを作成する方法、および IAM Identity Center を使用してアクセス許可セットの管理、作成 AWS アカウント、設定を行う場合について説明します。IAM アイデンティティセンターをアプリケーションへのアクセスのみに使用する場合は、権限セットを使用する必要はありません。

これらのチュートリアルでは、IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを設定する方法については説明していません。アカウントインスタンスを使用してアプリケーションにユーザーとグループを割り当てることはできますが、このインスタンスタイプを使用して AWS アカウントへのユーザーアクセスを管理することはできません。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

Note

これらのチュートリアルを開始する前に、IAM アイデンティティセンターを有効にしてください。詳細については、「[IAM Identity Center を有効にする](#)」を参照してください。

トピック

- [Active Directory を ID ソースとして使用する](#)
- [Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center](#)
- [Google Workspace および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定](#)
- [IAM アイデンティティセンターを使用して JumpCloud ディレクトリプラットフォームに接続する](#)
- [Microsoft Entra ID および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定](#)
- [Okta および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定](#)
- [OneLogin と IAM アイデンティティセンター間の SCIM プロビジョニングのセットアップ](#)

- [IAM アイデンティティセンターで Ping Identity 製品を使用する](#)
- [デフォルトの IAM アイデンティティセンターディレクトリを使用してユーザーアクセスを設定する](#)
- [ビデオチュートリアル](#)

Active Directory を ID ソースとして使用する

AWS Directory Service または Active Directory (AD) のセルフマネージドディレクトリを使用して AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ内のユーザーを管理している場合は、それらのユーザーと連携するように IAM Identity Center ID ソースを変更できます。IAM アイデンティティセンターを有効にして ID ソースを選択するときは、この ID ソースを接続することを検討することをお勧めします。デフォルトの Identity Center ディレクトリでユーザーやグループを作成する前に接続しておく、後から ID ソースを変更する場合に必要な追加の設定を回避できます。

Active Directory を ID ソースとして使用するには、設定は次の前提条件を満たす必要があります。

- を使用している場合は AWS Managed Microsoft AD、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリがセットアップ AWS リージョン されているのと同じで IAM Identity Center を有効にする必要があります。IAM Identity Center では、割り当てデータに関するディレクトリと同じリージョンに保存されます。IAM Identity Center を管理するには、IAM Identity Center が設定されているリージョンに切り替える必要がある場合があります。また、AWS アクセスポータルは ディレクトリと同じアクセス URL を使用することに注意してください。
- 管理アカウントにある Active Directory を使用してください。

に既存の AD Connector または AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定し AWS Directory Service、AWS Organizations 管理アカウント内に存在する必要があります。一度に接続できる AD Connector ディレクトリは 1 つか、ディレクトリは AWS Managed Microsoft AD 1 つだけです。複数のドメインやフォレストをサポートする必要がある場合は、AWS Managed Microsoft AD を使用してください。詳細については、以下を参照してください。

- [のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する](#)
- [Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する](#)
- 委任された管理者アカウントにある Active Directory を使用してください。

IAM Identity Center の委任された管理者を有効にし、IAM Identity Center の ID ソースとして Active Directory を使用する場合は、委任された管理者アカウントにある AWS Directory に設定された既存の AD Connector または AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを使用できます。

IAM Identity Center ID ソースを他のソースから Active Directory に変更するか、Active Directory から他のソースに変更する場合、そのディレクトリは IAM Identity Center 委任管理者メンバーアカウント (存在する場合) に存在する (所有されている) 必要があります。それ以外の場合は、管理アカウントに含まれている必要があります。

このチュートリアルでは、Active Directory を IAM アイデンティティセンターの ID ソースとして使用するための基本設定について説明します。

ステップ 1: Active Directory に接続し、ユーザーを指定する

すでに Active Directory を使用している場合は、以下のトピックがディレクトリを IAM アイデンティティセンターに接続する準備に役立ちます。

Note

Active Directory で AWS Managed Microsoft AD ディレクトリまたはセルフマネージドディレクトリを接続する予定で、RADIUS MFA を使用していない場合は AWS Directory Service、IAM Identity Center で MFA を有効にします。

AWS Managed Microsoft AD

1. [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#) のガイダンスを確認してください。
2. 「[のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する](#)」のステップを実行してください。
3. 管理者権限を付与したいユーザーを IAM Identity Center と同期するように Active Directory を設定します。詳細については、「[管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する](#)」を参照してください。

Active Directory 内の自己管理型ディレクトリ

1. [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#) のガイダンスを確認してください。
2. 「[Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する](#)」のステップを実行してください。

3. 管理者権限を付与したいユーザーを IAM Identity Center と同期するように Active Directory を設定します。詳細については、「[管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する](#)」を参照してください。

ステップ 2: 管理ユーザーを IAM アイデンティティセンターと同期する

ディレクトリを IAM Identity Center に接続したら、管理権限を付与するユーザーを指定し、そのユーザーをディレクトリから IAM Identity Center に同期できます。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで[ID ソース] タブを選択し、[アクション] を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [同期の管理] ページで、[ユーザー] タブを選択し、[ユーザーとグループの追加] を選択します。
5. [ユーザー] タブの [ユーザー] に正確なユーザー名を入力し、[追加] を選択します。
6. [追加されたユーザーとグループ] で、次の操作を行います。
 - a. 管理者権限を付与するユーザーが指定されていることを確認します。
 - b. ユーザー名の左側にあるチェックボックスをオンにします。
 - c. [Submit] を選択してください。
7. [同期の管理] ページで、指定したユーザーが同期対象のユーザーリストに表示されます。
8. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
9. [ユーザー] ページでは、指定したユーザーがリストに表示されるまでに時間がかかる場合があります。ユーザーリストを更新するには、[更新] アイコンをクリックします。

この時点では、ユーザーは管理アカウントにアクセスできません。このアカウントへの管理アクセスを設定するには、管理アクセス権限セットを作成し、そのアクセス権限セットにユーザを割り当てます。詳細については、「[アクセス権限セットを作成します。](#)」を参照してください。

Setting up SCIM provisioning between CyberArk and IAM Identity Center

IAM Identity Center は、CyberArk Directory Platform から IAM Identity Center へのユーザ情報の自動プロビジョニング (同期) をサポートしています。このプロビジョニングでは、クロスドメインア

イデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 プロトコルを使用します。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

この接続を CyberArk で設定するには、IAM Identity Center SCIM エンドポイントとアクセストークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、CyberArk のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と CyberArk の間で、期待される属性が一致します。

このガイドは 2021 年 8 月時点の CyberArk をベースとしています。新しいバージョンでは、手順が異なる場合があります。このガイドには、SAML によるユーザー認証の設定に関するいくつかの注意事項が記載されています。

Note

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#) を確認することをお勧めします。そして、次のセクションで残りの注意事項を確認します。

トピック

- [前提条件](#)
- [SCIM に関する注意事項](#)
- [ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする](#)
- [ステップ 2: CyberArk でプロビジョニングを設定する](#)
- [\(オプション\) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロール \(ABAC\) のために CyberArk でユーザー属性を設定する](#)
- [\(オプション\) アクセスコントロールの属性を渡す](#)

前提条件

開始する前に、以下の準備が必要です。

- CyberArk のサブスクリプションまたは無料トライアル。無料トライアルにサインアップするには、[CyberArk](#) にアクセスしてください。
- IAM Identity Center 対応アカウント ([無料](#))。詳細については、「[IAM Identity Center の有効化](#)」を参照してください。

- 「[CyberArkIAM ID Centerのドキュメント](#)」で説明されている、CyberArk アカウントから IAM アイデンティティセンターへの SAML 接続。
- IAM Identity Center コネクタを、AWS アカウントへのアクセスを許可したいロール、ユーザー、組織に関連付けます。

SCIM に関する注意事項

IAM Identity Center に CyberArk のフェデレーションを使用する場合の注意事項を以下に示します。

- アプリケーションプロビジョニングセクションでマッピングされたロールだけが IAM Identity Center に同期されます。
- プロビジョニングスクリプトはデフォルトの状態でのみサポートされており、変更すると SCIM のプロビジョニングに失敗する可能性があります。
 - 同期できる電話番号属性は 1 つだけです。デフォルトは「仕事用の電話」です。
- CyberArk IAM Identity Center アプリケーションのロールマッピングを変更すると、以下のような動作になります。
 - ロール名を変更しても、IAM Identity Center のグループ名は変更されません。
 - グループ名が変更された場合、IAM Identity Center では新しいグループが作成されます。古いグループは残りますが、メンバーはいません。
- ユーザーの同期とプロビジョニング解除の動作は、CyberArk IAM Identity Center アプリケーションから設定できますので、組織に合った動作を設定してください。オプションは次の通りです。
 - Identity Center ディレクトリ内の同じプリンシパル名のユーザーを上書きする (しない)。
 - ユーザーが CyberArk のロールから削除されたときに、IAM Identity Center からユーザーを非プロビジョニングします。
 - ユーザー動作のプロビジョニングの解除 - 無効化または削除。

ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする

この最初のステップでは、IAM Identity Center コンソールを使用して、自動プロビジョニングを有効にします。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。

3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。IdP でプロビジョニングを設定するときは、後でこれらを貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

IAM Identity Center でプロビジョニングを設定したので、CyberArk IAM Identity Center アプリケーションを使用して残りのタスクを完了する必要があります。これらのステップについて、次の手順で説明します。

ステップ 2: CyberArk でプロビジョニングを設定する

CyberArk IAM Identity Center アプリケーションで以下の手順を使用して、IAM Identity Center によるプロビジョニングを有効にします。この手順では、CyberArk IAM Identity Center アプリケーションが Web Apps (ウェブアプリケーション) で CyberArk 管理コンソールに追加されていることを前提としています。まだ実行していない場合は、「[前提条件](#)」を参照してから、この手順を実行して SCIM プロビジョニングを設定してください。

CyberArk でプロビジョニングを設定するには

1. CyberArk の SAML 構成の一部として追加した CyberArk IAM Identity Center アプリケーションを開きます (アプリ>ウェブアプリ)。「[前提条件](#)」を参照してください。
2. [IAM Identity Center] アプリケーションを選択し、[プロビジョニング] セクションに移動します。

3. [Enable provisioning for this application] (このアプリケーションのプロビジョニングを有効にする) にチェックを入れ、[Live Mode] (ライブモード) を選択します。
4. 前の手順で、IAM Identity Center から [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。CyberArk IAM アイデンティティセンターアプリケーションの [SCIM Service URL] フィールドにその値を貼り付け、[認証タイプ] を [認証ヘッダー] に設定します。
5. [Header Type] (ヘッダータイプ) を [Bearer Token] (ベアラートークン) に設定します。
6. 前の手順で、IAM Identity Center の [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を CyberArk IAM Identity Center アプリケーションの [ベアラートークン] フィールドに貼り付けます。
7. [Verify] (検証) をクリックすると、設定をテストして、適用します。
8. [同期オプション] で、CyberArk からのアウトバウンドプロビジョニングを動作させるための正しい動作を選択します。似たようなプリンシパル名を持つ既存の IAM Identity Center ユーザーを上書きする (または上書きしない) かどうか、プロビジョニング解除の動作を選択できます。
9. [ロールマッピング] では、[名前] フィールドにある CyberArk ロールから [送信先グループ] にある IAM Identity Center グループへのマッピングを設定します。
10. 完了したら、下部の [Save] (保存) をクリックします。
11. ユーザーが IAM Identity Center に正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[ユーザー] を選択します。CyberArk から同期されたユーザーは、[ユーザー] ページに表示されます。これらのユーザーは、アカウントに割り当てられ、IAM Identity Center で接続できるようになりました。

(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロール (ABAC) のために CyberArk でユーザー属性を設定する

これは、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center の属性を設定する CyberArk 場合の オプションの手順です。CyberArk で定義した属性は、SAML アサーションで IAM Identity Center に渡されます。その後、IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成し、CyberArk から渡された属性に基づいてアクセスを管理します。

この手順を始める前に、最初に [アクセスコントロールの属性](#) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、「[アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される CyberArk の属性の有効化と設定

1. CyberArk の SAML 構成の一部としてインストールした CyberArk IAM Identity Center アプリケーションを開きます (アプリ>ウェブアプリ)。
2. [SAML Response] (SAML レスポンス) オプションに移動します。
3. [Attributes] (属性) では、以下のようなロジックでテーブルに関連する属性を追加します。
 - a. [属性名] は、CyberArk のオリジナルの属性名です。
 - b. [属性値] は、IAM Identity Center への SAML アサーションで送信される属性名です。
4. [保存] を選択します。

(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

Google Workspace および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定

組織が を使用している場合はGoogle Workspace、 から IAM Identity Center Google Workspaceにユーザーを統合して、AWS リソースへのアクセスを許可できます。この統合を実現するには、IAM

アイデンティティセンターID ソースをデフォルトの IAM アイデンティティセンターID ソースから Google Workspace に変更します。

Google Workspace のユーザー情報は、[クロスドメイン ID 管理システム \(SCIM\) v2.0 プロトコル](#)を使用して IAM アイデンティティセンターに同期されます。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

Google Workspace で、この接続を IAM アイデンティティセンター用 SCIM エンドポイントと IAM アイデンティティセンターのベアラートークンを使用して設定します。SCIM 同期を設定すると、Google Workspace のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。このマッピングは、IAM アイデンティティセンターと Google Workspace の間で、期待されるユーザー属性を照合します。これを行うには、ID プロバイダー Google Workspace として を セットアップし、IAM アイデンティティセンターに接続する必要があります。

目的

このチュートリアルの手順は、Google Workspace と 間の SAML 接続を確立する方法を示しています AWS。後で、SCIM を使用して Google Workspace のユーザーを同期します。すべてが正しく設定されていることを確認するには、設定ステップを完了すると、Google Workspace ユーザーとしてサインインし、AWS リソースへのアクセスを確認します。このチュートリアルは小規模 Google Workspace ディレクトリのテスト環境に基づいていることに注意してください。グループや組織単位などのディレクトリ構造はこのチュートリアルには含まれていません。このチュートリアルを完了すると、ユーザーは Google Workspace 認証情報を使用して AWS アクセスポータルにアクセスできます。

Note

Google Workspace の無料トライアルにサインアップするには、Google's Web サイトの [Google Workspace](#) にアクセスしてください。

IAM アイデンティティセンターをまだ有効にしていない場合は、「[IAM Identity Center を有効にする](#)」を参照してください。

考慮事項

- Google Workspace と IAM アイデンティティセンター間で SCIM プロビジョニングを設定する前に、まず「[自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)」を確認することをお勧めします。
- Google Workspace からの SCIM 自動同期は、現在、ユーザープロビジョニングに限定されています。現在、自動グループプロビジョニングはサポートされていません。グループは、AWS CLI

Identity Store の [create-group](#) コマンドまたは AWS Identity and Access Management (IAM) API [CreateGroup](#) を使用して手動で作成できます。または、[ssosync](#) を使用して Google Workspace ユーザーとグループを IAM アイデンティティセンターに同期することもできます。

- すべての Google Workspace ユーザーにおいて、[名]、[姓]、[ユーザー名]、[表示名] の値を指定する必要があります。
- 各 Google Workspace ユーザーには、E メールアドレスや電話番号などのデータ属性ごとに 1 つの値のみが割り当てられます。複数の値を持つユーザーは同期に失敗します。属性に複数の値を持つユーザーがいる場合は、IAM アイデンティティセンターでユーザーをプロビジョニングする前に、重複する属性を削除してください。例えば、同期できる電話番号属性は 1 つだけです。デフォルトの電話番号属性は「勤務先の電話」なので、ユーザーの電話番号が自宅の電話でも携帯電話でも、「勤務先の電話」属性を使用してユーザーの電話番号を保存します。
- ユーザーが IAM Identity Center で無効化されていても、Google Workspace で有効化されていれば、属性は引き続き同期されます。
- アイデンティティセンターディレクトリに同じユーザーネームと E メールアドレスを持つ既存のユーザーがいる場合、そのユーザーは上書きされ、Google Workspace から SCIM を介して同期されます。
- ID ソースを変更する場合は、追加の考慮事項があります。詳細については、「[the section called “IAM アイデンティティセンターから外部 IdP への変更”](#)」を参照してください。

ステップ 1: Google Workspace: SAML アプリケーションを設定する

1. スーパー管理者権限を持つアカウントを使用して [Google 管理コンソール] にサインインします。
2. [Google 管理コンソール] の左側のナビゲーションパネルで、[アプリ] を選択してから、[ウェブとモバイルアプリ] を選択します。
3. [アプリの追加] ドロップダウンリストで、[アプリの検索] を選択します。
4. 検索ボックスに [Amazon Web Services] と入力し、リストから [Amazon Web Services (SAML)] アプリを選択します。
5. [Google Identity Provider の詳細 - Amazon Web Services] ページで、次のいずれかを実行できます。
 - a. IdP メタデータをダウンロードします。
 - b. SSO URL、エンティティ ID URL、および証明書情報をコピーします。

ステップ 2 では、XML ファイルまたは URL 情報が必要です。

6. Google 管理者コンソールの次のステップに進む前に、このページを開いたままにして、IAM アイデンティティセンターコンソールに移動します。

ステップ 2: IAM アイデンティティセンターおよび Google Workspace : IAM アイデンティティセンターの ID ソースを変更し、Google Workspace を SAML ID プロバイダーとして設定する

1. 管理者権限を持つロールを使用して [IAM アイデンティティセンターコンソール](#) にサインインします。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [アクション] タブを選択し、[ID ソースを変更] を選択します。
 - IAM アイデンティティセンターをまだ有効化していない場合、詳細については「[IAM Identity Center を有効にする](#)」を参照してください。IAM アイデンティティセンターを初めて有効にしてアクセスすると、[ダッシュボード] が表示され、[ID ソースを選択] を選択できます。
4. [ID ソースを選択] ページで [外部 ID プロバイダー] を選択したら、[次へ] を選択します。
5. [外部 ID プロバイダーの設定] ページが開きます。このページとステップ 1 の Google Workspace ページを完了するには、以下を完了する必要があります。
 - IAM アイデンティティセンターコンソールの [Identity Provider メタデータ] セクションで、次のいずれかを実行する必要があります。
 - i. IAM アイデンティティセンターコンソールで [IdP SAML メタデータ] として [Google SAML メタデータ] をアップロードします。
 - ii. [Google SSO URL] をコピーして [IdP サインイン URL] フィールドに貼り付け、[Google 発行者 URL] を [IdP 発行者 URL] フィールドに貼り付け、Google 証明書を [IdP 証明書] としてアップロードします。
6. IAM アイデンティティセンターコンソールの [Identity Provider メタデータ] セクションで Google メタデータを提供したら、[IAM Identity Assertion Consumer Service (ACS) URL] と [IAM アイデンティティセンター発行者 URL] をコピーします。これらの URL は、次のステップの Google 管理者コンソールで指定する必要があります。

7. IAM アイデンティティセンターコンソールでページを開いたままにして、Google 管理者コンソールに戻ります。[Amazon Web Services - サービスプロバイダーの詳細] ページが開いているはずです。[Continue] (続行) をクリックします。
8. [サービスプロバイダーの詳細] ページで、[ACS URL] と [エンティティ ID] の値を入力します。これらの値は前のステップでメモしたもので、IAM アイデンティティセンターコンソールで確認できます。
 - [IAM アイデンティティセンターAssertion Consumer Service (ACS) URL] を [ACS URL] フィールドに貼り付けます。
 - [IAM アイデンティティセンター発行者 URL] を [エンティティ ID] フィールドに貼り付けます。
9. [サービスプロバイダーの詳細] ページで、[名前 ID] のフィールドに次のように入力します。
 - [名前 ID 形式] で、[E メール] を選択します。
 - [名前 ID] で、[基本情報] > [プライマリ E メールアドレス] を選択します。
10. [続行] をクリックしてください。
11. [属性マッピング] ページの [属性] で、[マッピングの追加] を選択後、[Google Directory 属性] で次のフィールドを設定します。
 - `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName` [アプリ属性] については、[Google Directory 属性] から [基本情報、プライマリ E メール] フィールドを選択します。
 - `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role` [アプリ属性] については、任意の [Google Directory 属性] を選択します。Google Directory 属性は、[部門] である可能性があります。
12. [終了] を選択します
13. IAM アイデンティティセンターコンソールに戻り、[次へ] を選択します。[レビューと確定] ページで情報を確認し、表示されたスペースに [ACCEPT] と入力します。[IDソースの変更] を選択します。

これで、Google Workspace で Amazon Web Services アプリを有効化して、ユーザーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする準備ができました。

ステップ 3: Google Workspace: アプリを有効にする

1. Google 管理者コンソールと AWS IAM Identity Center アプリケーションに戻ります。アプリケーションとウェブおよびモバイルアプリにあります。
2. [ユーザーアクセス] の横にある [ユーザーアクセス] パネルで、下矢印を選択して [ユーザーアクセス] を展開し、[サービスのステータス] パネルを表示します。
3. [サービスのステータス] パネルで [全員オン] を選択し、次に [保存] を選択します。

Note

最小特権の原則を維持するために、このチュートリアルの完了後、[サービスのステータス] を [全員オフ] に変更することをお勧めします。AWS にアクセスする必要があるユーザーのみに対して、このサービスを有効にしてください。Google Workspace グループまたは組織単位を使用して、ユーザーの特定のサブセットへのアクセス権をユーザーに付与できます。

ステップ 4: IAM Identity Center: IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングを設定する

1. IAM アイデンティティセンターコンソールに戻ります。
2. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
3. [インバウンド自動プロビジョニング] ダイアログボックスで、以下のオプションの値をそれぞれコピーします。このチュートリアルのステップ 5 では、Google Workspace でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。

4. [閉じる] を選択してください。

IAM アイデンティティセンターコンソールでプロビジョニングを設定したので、次のステップでは、Google Workspace で自動プロビジョニングを設定します。

ステップ 5: Google Workspace: 自動プロビジョニングを設定する

1. Google 管理者コンソールに戻り、[アプリ] と [Web およびモバイルアプリ] の下にある AWS IAM Identity Center アプリケーションを確認します。[自動プロビジョニング] セクションで、[自動プロビジョニングの設定] を選択します。
2. 前の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールで [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を [アクセストークン] フィールドに貼り付け、[続行] を選択します。また、前の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールで [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。その値を [エンドポイント URL] フィールドに貼り付け、[続行] を選択します。
3. すべての必須の IAM アイデンティティセンター属性 (* の付いた属性) が Google Cloud Directory 属性にマップされていることを確認します。そうでない場合は、下矢印を選択して適切な属性にマップします。[続行] をクリックしてください。
4. [プロビジョニング範囲] セクションでは、Amazon Web Services アプリへのアクセスを付与する Google Workspace ディレクトリを含むグループを選択できます。このステップをスキップして [続行] を選択します。
5. [プロビジョニング解除] セクションでは、ユーザーのアクセス権取り消しにつながるさまざまなイベントへの対応方法を選択できます。状況ごとに、プロビジョニング解除を開始するまでの時間を指定できます。
 - 24 時間以内
 - 1 日後
 - 7 日後
 - 30 日後

それぞれの状況には、アカウントのアクセスを一時停止するタイミングとアカウントを削除するタイミングがあります。

 Tip

ユーザーのアカウントを削除するまでの時間は、必ずユーザーのアカウントを停止するよりも長く設定してください。

6. [Finish] を選択してください。Amazon Web Services アプリページに戻ります。
7. [自動プロビジョニング] セクションで、トグルスイッチを操作して [非アクティブ] から [アクティブ] に変更します。

 Note

IAM Identity Center がユーザーに対して有効になっていない場合、アクティベーションスライダーは無効になります。[ユーザーアクセス] を選択し、アプリをオンにしてスライダーを有効にします。

8. 確認ダイアログボックスで [オンにする] をクリックします。
9. ユーザーが IAM Identity Center と正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[ユーザー] を選択します。[ユーザー] ページには、SCIM によって作成された Google Workspace ディレクトリのユーザーが一覧表示されます。ユーザーがまだリストに表示されていない場合は、プロビジョニングがまだ進行中である可能性があります。プロビジョニングには最長で 24 時間かかる場合がありますが、ほとんどの場合、数分以内に完了します。ブラウザウィンドウは数分おきに更新してください。

ユーザーを選択し、その詳細を確認します。表示される情報が Google Workspace ディレクトリ内の情報と一致しているか確認すること。

 お疲れ様でした。

Google Workspace と の間の SAML 接続を正常にセットアップ AWS し、自動プロビジョニングが機能していることを検証しました。[IAM Identity Center] でこれらのユーザーをアカウントおよびアプリケーションに割り当てることができるようになりました。このチュートリ

アルでは、次のステップで、管理アカウントへの管理アクセス許可を付与して、ユーザーの 1 人を IAM アイデンティティセンター管理者として指定しましょう。

アクセスコントロールの属性を渡す - オプション

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

へのアクセスを割り当てる AWS アカウント

以下の手順は、へのアクセスのみを許可するために必要です AWS アカウント。これらのステップは、AWS アプリケーションへのアクセスを許可するためには必要ありません。

Note

このステップを完了するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスが必要です。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

ステップ 1: IAM アイデンティティセンター: Google Workspace ユーザーにアカウントへのアクセスを付与する

1. IAM アイデンティティセンターコンソールに戻ります。IAM アイデンティティセンターのナビゲーションペインの [マルチアカウントのアクセス許可] で、[AWS アカウント] を選択します。
2. AWS アカウント ページの [組織構造] には、組織のルートと、その下にあるアカウントが階層内で表示されます。管理アカウントのチェックボックスをオンにし、[ユーザーまたはグループを割り当て] を選択します。
3. [ユーザーとグループを割り当てる] のワークフローが表示されます。これは、3 つのステップから構成されています。
 - a. [ステップ 1: ユーザーとグループの選択] では、管理者の職務を実行するユーザーを選択します。次いで、[次へ] を選択します。
 - b. [ステップ 2: アクセス許可セットの選択] では、[許可セットを作成] を選択します。新しいタブが開き、アクセス許可セットを作成するための 3 つのサブステップが順を追って表示されます。
 - i. [ステップ 1: 許可セットタイプを選択] では、以下を完了します。
 - [許可セットのタイプ] で、[事前定義された許可セット] を選択します。
 - [事前定義された許可セットのポリシー] で [AdministratorAccess] を選択します。[次へ] を選択します。
 - ii. [ステップ 2: 許可セットの詳細を指定] では、デフォルト設定のままで、[次へ] を選択します。

デフォルト設定では、*AdministratorAccess* という名前の許可セットが作成され、セッション期間は 1 時間に設定されます。
 - iii. [ステップ 3: 確認して作成] では、[許可セットのタイプ] が AWS 管理ポリシー [AdministratorAccess] を使用していることを確認します。[作成] を選択します。[アクセス許可セット] ページに、アクセス許可セットが作成されたことを知らせる通知が表示されます。この時点で、ウェブブラウザでこのタブを閉じてかまいません。
 - iv. [ユーザーとグループを割り当てる] ブラウザタブでは、[ステップ 2: 許可セットを選択] でアクセス許可セットの作成ワークフローを開始した状態のままになっています。

- v. [アクセス許可セット] 領域で、[更新] ボタンを選択します。作成した **AdministratorAccess** 許可セットがリストに表示されます。そのアクセス許可セットのチェックボックスを選択したら、[次へ] を選択します。
- c. [ステップ 3: 確認と送信] では、選択したユーザーとアクセス許可セットを確認し、[送信] を選択します。

ページ AWS アカウント が更新され、 が設定されているというメッセージが表示されます。プロセスが完了するまで待ちます。

AWS アカウント ページに戻ります。通知メッセージは、AWS アカウント が再プロビジョニングされ、更新されたアクセス許可セットが適用されたことを通知します。ユーザーはサインインすると、**[AdministratorAccess]** ロールを選択できます。

 Note

Google Workspace からの SCIM 自動同期は、ユーザーのプロビジョニングのみをサポートしています。現在、自動グループプロビジョニングはサポートされていません。AWS Management Consoleを使用して Google Workspace ユーザーのグループを作成することはできません。ユーザーをプロビジョニングした後、AWS CLI Identity Store [create-group](#) コマンドまたは IAM API [CreateGroup](#) を使用してグループを作成できます。

ステップ 2: Google Workspace: Google Workspace ユーザーが AWS リソースにアクセスできることを確認する

1. テストユーザーアカウントを使用して Google にサインインします。Google Workspace にユーザーを追加する方法については、「[Google Workspace ドキュメント](#)」を参照してください。
2. Google apps ランチャー (ワッフル) アイコンを選択します。
3. カスタム Google Workspace アプリが置かれているアプリケーションリストの下部にスクロールします。Amazon Web Services アプリが表示されます。
4. Amazon Web Services アプリを選択します。AWS アクセスポータルにサインインすると、AWS アカウント アイコンが表示されます。そのアイコンを展開すると、AWS アカウント ユーザーがアクセスできる のリストが表示されます。このチュートリアルでは 1 つのアカウントしか使用していなかったため、アイコンを展開しても 1 つのアカウントしか表示されません。

5. アカウントを選択すると、そのユーザーが利用可能なアクセス許可セットが表示されます。このチュートリアルでは、AdministratorAccess 許可セットを作成しました。
6. アクセス許可セットの横には、その許可セットで利用できるアクセスの種類を示すリンクがあります。アクセス許可セットを作成したときに、管理コンソールとプログラムによるアクセスの両方を有効にするように指定したので、これら 2 つのオプションが表示されます。[管理コンソール] を選択して AWS Management Consoleを開きます。
7. ユーザーはコンソールにサインインしています。

次のステップ

Google Workspace を ID プロバイダーとして設定し、IAM アイデンティティセンターにユーザーをプロビジョニングしたので、次のことが可能になります。

- AWS CLI Identity Store の [create-group](#) コマンドまたは IAM API [CreateGroup](#) を使用して、ユーザーのグループを作成します。

グループは、AWS アカウント および アプリケーションへのアクセスを割り当てる場合に便利です。各ユーザーを個別に割り当てるのではなく、グループに権限を与えます。その後、グループにユーザーを追加したり削除したりすると、そのユーザーはグループに割り当てられたアカウントやアプリケーションへのアクセス権を動的に得たり、失ったりします。

- 職務に基づいてアクセス許可を設定します。「[アクセス許可セットの作成](#)」を参照してください。

アクセス権限セットは、ユーザーおよびグループが持つこの AWS アカウントアカウントに対するアクセスのレベルを定義します。権限セットは IAM Identity Center に保存され、1 つまたは複数の AWS アカウントにプロビジョニングできます。複数のアクセス権限セットを 1 人のユーザーに割り当てることができます。

Note

IAM アイデンティティセンターの管理者として、古い IdP 証明書を新しい証明書に置き換える必要がある場合があります。例えば、IdP 証明書の有効期限が近づいている場合は、証明書を交換する必要があります。古い証明書を新しい証明書に置き換えるプロセスは、証明書のローテーションと呼ばれています。Google Workspace については、[SAML 証明書の管理](#)方法を必ず確認してください。

トラブルシューティング

Google Workspace を使用した一般的な SCIM および SAML のトラブルシューティングについては、以下のセクションを参照してください。

- [特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません](#)
- [IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題](#)
- [外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー](#)
- Google Workspace に関するトラブルシューティングについては、[Google Workspace ドキュメント](#)を参照してください。

以下のリソースは、作業中のトラブルシューティングに役立ちます AWS。

- [AWS re:Post](#) — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリンクを検索できます。
- [AWS サポート](#) - テクニカルサポートを受ける

IAM アイデンティティセンターを使用して JumpCloud ディレクトリプラットフォームに接続する

IAM Identity Center は、JumpCloud ディレクトリプラットフォームから IAM Identity Center へのユーザー情報の自動プロビジョニング (同期) をサポートします。このプロビジョニングでは、[Security Assertion Markup Language \(SAML\) 2.0](#) プロトコルを使用します。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

この接続を JumpCloud で設定するには、IAM アイデンティティセンター SCIM エンドポイントとアクセストークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、JumpCloud のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と JumpCloud の間で、期待される属性が一致します。

このガイドは、2021 年 6 月時点の JumpCloud に基づきます。新しいバージョンでは、手順が異なる場合があります。このガイドには、SAML によるユーザー認証の設定に関するいくつかの注意事項が記載されています。

次のステップでは、SCIM プロトコルを使用して、JumpCloud から IAM Identity Center へのユーザーとグループの自動プロビジョニングを有効にする方法を説明します。

Note

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)を確認することをお勧めします。そして、次のセクションで残りの注意事項を確認します。

トピック

- [前提条件](#)
- [SCIM に関する注意事項](#)
- [ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする](#)
- [ステップ 2: JumpCloud でプロビジョニングを設定する](#)
- [\(オプション\) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために JumpCloud でユーザー属性を設定する](#)
- [\(オプション\) アクセスコントロールの属性を渡す](#)

前提条件

開始する前に、以下の準備が必要です。

- JumpCloud のサブスクリプションまたは無料トライアル。無料トライアルにサインアップするには、[JumpCloud](#) にアクセスしてください。
- IAM Identity Center 対応アカウント ([無料](#))。詳細については、「[IAM Identity Center の有効化](#)」を参照してください。
- 「[JumpCloudIAM ID Centerのドキュメント](#)」で説明されている、JumpCloud アカウントから IAM アイデンティティセンターへの SAML 接続。
- IAM Identity Center コネクタを、AWS アカウントへのアクセスを許可するグループに関連付けます。

SCIM に関する注意事項

IAM Identity Center に JumpCloud のフェデレーションを使用する場合の注意事項を以下に示します。

- の AWS Single Sign-On コネクタに関連付けられたグループのみが SCIM と同期JumpCloudされます。
- 同期できる電話番号属性は 1 つだけです。デフォルトは「仕事用の電話」です。
- JumpCloud ディレクトリのユーザーは、SCIM 経由で IAM Identity Center に同期されるように姓名が設定されている必要があります。
- ユーザーが IAM Identity Center で無効化されていても、JumpCloud で有効化されていれば、属性は引き続き同期されます。
- コネクタの [Enable management of User Groups and Group membership] (ユーザーグループおよびグループメンバーシップの管理を有効にする) のチェックを外すことで、ユーザー情報だけの SCIM 同期を有効にすることができます。

ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする

この最初のステップでは、IAM Identity Center コンソールを使用して、自動プロビジョニングを有効にします。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。後で IdP でプロビジョニングを設定するときに、これらを に貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

IAM Identity Center でプロビジョニングを設定したので、JumpCloud IAM Identity Center を使用して残りのタスクを完了する必要があります。これらのステップについて、次の手順で説明します。

ステップ 2: JumpCloud でプロビジョニングを設定する

JumpCloud IAM ID センターコネクタで以下の手順を実行して、IAM ID センターによるプロビジョニングを有効にします。この手順では、JumpCloud IAM Identity Center が既に JumpCloud 管理者ポータルとグループに追加されていることを前提としています。まだ実行していない場合は、「[前提条件](#)」を参照してから、この手順を実行して SCIM プロビジョニングを設定してください。

JumpCloud でプロビジョニングを設定するには

1. JumpCloud 用 SAML 設定の一部としてインストールした JumpCloud IAM Identity Center コネクタを開きます([ユーザー認証] > [IAM Identity Center])。 「[前提条件](#)」を参照してください。
2. [IAM ID センター] コネクタを選択し、3 つ目のタブ [ID 管理] を選択します。
3. グループを SCIM 同期させたい場合は、[Enable management of User Groups and Group membership in this application] (このアプリケーションでのユーザーグループとグループメンバーシップの管理を有効にする) にチェックを入れます。
4. [Configure] (構成) をクリックします。
5. 前の手順で、IAM Identity Center から [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。その値を JumpCloud IAM Identity Center コネクタの [ベース URL] フィールドに貼り付けます。
6. 前の手順で、IAM Identity Center の [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を JumpCloud IAM Identity Center コネクタの [トークンキー] フィールドに貼り付けます。
7. [Activate] (有効化) をクリックすると、設定が適用されます。
8. [Single Sign-On] (Single Sign-On) の横にある緑色のインジケータが有効になっていることを確認してください。

9. 4 つ目のタブ [ユーザーグループ] に移動し、SCIM でプロビジョニングしたいグループにチェックを入れます。
10. 完了したら、下部の [Save] (保存) をクリックします。
11. ユーザーが IAM Identity Center に正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[ユーザー] を選択します。JumpCloud から同期されたユーザーは、[ユーザー] ページに表示されます。これらのユーザーは、IAM Identity Center でアカウントに割り当てられるようになりました。

(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために JumpCloud でユーザー属性を設定する

これは、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center の属性を設定する JumpCloud 場合の オプション手順です。JumpCloud で定義した属性は、SAML アサーションで IAM Identity Center に渡されます。その後、IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成し、JumpCloud から渡された属性に基づいてアクセスを管理します。

この手順を始める前に、最初に [\[Attributes for access control\]](#) (アクセスコントロールのための属性) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、[「Enable and configure attributes for access control」](#) (アクセスコントロールの属性を有効にし、設定する) を参照してください。

IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される JumpCloud の属性の有効化と設定

1. JumpCloud 用 SAML 設定の一部としてインストールした JumpCloud IAM Identity Center コネクタを開きます([ユーザー認証] > [IAM Identity Center])。
2. IAM Identity Center コネクターを選択します。次に、2 つ目のタブ [IAM Identity Center] を選択します。
3. このタブの下部には、[ユーザー属性マッピング] があり、[A新規属性の追加] を選択して、以下の操作を行います。これらの手順は、IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用するために追加する各属性に行う必要があります。
 - a. [サービス提供属性] フィールドには `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName` を入力し、**AttributeName** は IAM Identity Center で想定している属性名に置き換えます。例えば、`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Email` と指定します。

- b. [JumpCloud 属性名] フィールドで、JumpCloud ディレクトリからユーザー属性を選択します。例えば、E メール (仕事用) などです。

4. [Save] を選択します。

(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

Microsoft Entra ID および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定

AWS IAM Identity Center は、[Security Assertion Markup Language \(SAML\) 2.0](#) との統合、および クロスドメインアイデンティティ管理 (SCIM) 2.0 プロトコルを使用した Microsoft Entra ID (旧称 Azure Active Directory または Azure AD) から IAM アイデンティティセンターへのユーザーおよびグループ情報の[自動プロビジョニング](#) (同期) をサポートします。[SCIM プロファイル](#) 詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

目的

このチュートリアルでは、テストラボをセットアップし、Microsoft Entra ID と IAM アイデンティティセンター間の SAML 接続と SCIM プロビジョニングを設定します。最初の準備ステップでは、両方向の SAML 接続をテストするのに使用する Microsoft Entra ID と IAM アイデンティティセンターの両方にテストユーザー (Nikki Wolf) を作成します。後で SCIM の手順の一環として、別のテストユーザー (Richard Roe) を作成して、Microsoft Entra ID の新しい属性が想定どおりに IAM アイデンティティセンターと同期されていることを確認します。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、まず以下を設定する必要があります。

- Microsoft Entra ID テナント。詳細については、Microsoft ドキュメントの「[Quickstart: Set up a tenant](#)」を参照してください。
- AWS IAM Identity Centerが有効なアカウント。詳細については、「AWS IAM Identity Center ユーザーガイド」の「[IAM アイデンティティセンターを有効にする](#)」を参照してください。

考慮事項

以下は、SCIM v2 プロトコルを使用して、本番環境内で IAM アイデンティティセンターを使用した[自動プロビジョニング](#)を実装するための計画に影響を与える場合がある Microsoft Entra ID に関する重要な考慮事項です。

自動プロビジョニング

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)を確認することをお勧めします。

アクセスコントロールの属性

アクセスコントロールの属性は、ID ソース内の誰が AWS リソースにアクセスできるかを決定するアクセス許可ポリシーで使用されます。Microsoft Entra ID のユーザーから属性を削除しても、IAM Identity Center の対応するユーザーからはその属性は削除されません。これは、Microsoft Entra ID の既知の制限事項です。ユーザーの属性が異なる (空でない) 値に変更された場合、その変更は IAM Identity Center に同期されます。

ネストされたグループ

Microsoft Entra ID ユーザープロビジョニングサービスは、ネストされたグループのユーザーを読み取ったりプロビジョニングしたりすることはできません。明示的に割り当てられたグループの直接のメンバーであるユーザーのみが、読み取りとプロビジョニングを行うことができます。Microsoft Entra

ID は、間接的に割り当てられたユーザまたはグループ (直接割り当てられたグループのメンバであるユーザまたはグループ) のグループ・メンバシップを再帰的に解凍することはありません。詳細については、「Microsoft ドキュメント」の「[割り当てベースのスコープ](#)」を参照してください。または、[IAM アイデンティティセンターの設定可能な AD 同期](#)を使用して、Active Directoryグループを IAM アイデンティティセンターと統合することもできます。

動的グループ

Microsoft Entra ID ユーザープロビジョニングサービスは、「[動的グループ](#)」のユーザーを読み取ってプロビジョニングできます。動的グループを使用する場合のユーザーとグループの構造と IAM Identity Center での表示方法を示す例については、以下を参照してください。これらのユーザーとグループは SCIM 経由で Microsoft Entra ID から IAM Identity Center にプロビジョニングされました。

たとえば、動的グループの Microsoft Entra ID 構造が以下のような場合：

1. メンバー ua1、ua2 を持つグループ A
2. メンバー ub1 を持つグループ B
3. メンバー uc1 を持つグループ C
4. グループ K (グループ A、B、C のメンバーを含むルールを持つ)
5. グループ L (グループ B と C のメンバーを含むルールを持つ)

ユーザとグループ情報が Microsoft Entra ID から SCIM を介して IAM Identity Center にプロビジョニングされた後、構造は以下のようになります。

1. メンバー ua1、ua2 を持つグループ A
2. メンバー ub1 を持つグループ B
3. メンバー uc1 を持つグループ C
4. メンバー ua1、ua2、ub1、uc1 を含むグループ K
5. メンバー ub1、uc1 を持つグループ L

動的グループを使用して自動プロビジョニングを設定する場合、次の考慮事項に留意してください。

- 動的グループにはネストされたグループを含めることができます。ただし、Microsoft Entra ID プロビジョニングサービスはネストされたグループをフラット化しません。たとえば、Microsoft Entra ID 動的グループの構造が以下のような場合：
 - グループ A はグループ B の親です。

- グループ A には ua1 がメンバーとしています。
- グループ B には ub1 がメンバーとしています。

グループ A を含む動的グループには、グループ A の直接のメンバー (つまり ua1) のみが含まれます。グループ B のメンバーは再帰的に含まれません。

- 動的グループには他の動的グループを含めることはできません。詳細については、Microsoft ドキュメントの「[プレビューに関する制限](#)」を参照してください。

ステップ 1: Microsoft テナントを準備する

このステップでは、AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーションをインストールして設定し、新しく作成した Microsoft Entra ID テストユーザーにアクセス権を割り当てる方法について説明します。

Step 1.1 >

ステップ 1.1: で AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーションをセットアップする Microsoft Entra ID

この手順では、AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーションを にインストールします Microsoft Entra ID。との SAML 接続を設定するには、後でこのアプリケーションが必要になります AWS。

1. クラウドアプリケーション管理者以上の権限で、[Microsoft Entra 管理センター](#)にサインインします。
2. [ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズアプリケーション] に移動し、[新しいアプリケーション] を選択します。
3. [Microsoft Entra ギャラリーの参照] ページで、検索ボックスに **AWS IAM Identity Center** を入力します。
4. 検索結果から AWS IAM Identity Center を選択します。
5. [作成] を選択します。

Step 1.2 >

ステップ 1.2: Microsoft Entra ID でテストユーザーを作成する

Nikki Wolf は、この手順で作成する Microsoft Entra ID テストユーザーの名前です。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [ユーザー] > [すべてのユーザー] に移動します。
2. [新しいユーザー] を選択し、画面上部の [新しいユーザーの作成] を選択します。
3. [ユーザープリンシパル名] に **NikkiWolf** と入力し、目的のドメインと拡張子を選択します。例えば、NikkiWolf@*example.org* と入力します。
4. [表示名] に **NikkiWolf** と入力します。
5. [パスワード] に、強力なパスワードを入力するか、目のアイコンを選択して自動生成されたパスワードを表示し、表示された値をコピーするか書き留めてください。
6. [プロパティ] を選択し、[名] に **Nikki** と入力します。[姓] に、**Wolf** と入力します。
7. [レビューと作成] を選択したら、[作成] を選択します。

Step 1.3

ステップ 1.3: アクセス許可を に割り当てる前に Nikki のエクスペリエンスをテストする AWS IAM Identity Center

この手順では、Nikki が Microsoft [マイアカウントポータル](#) に正常にサインインできることを確認します。

1. 同じブラウザで新しいタブを開き、[マイアカウントポータル](#) サインインページに移動して、Nikki 向けの完全なメールアドレスを入力します。例えば、NikkiWolf@*example.org* と入力します。
2. プロンプトが表示されたら、Nikki のパスワードを入力し、[サインイン] を選択します。これが自動生成されたパスワードの場合は、パスワードを変更するように求められます。
3. [アクションが必要] ページで [後で確認する] を選択すると、追加のセキュリティメソッドの入力を求めるプロンプトは表示されなくなります。
4. [マイアカウント] ページの左側のナビゲーションペインで、[マイアプリ] を選択します。現時点では、アドイン以外のアプリが表示されていないことに注意してください。後のステップでここに表示される AWS IAM Identity Center アプリを追加します。

Step 1.4

ステップ 1.4: Microsoft Entra ID で Nikki に権限を割り当てる

Nikki が [マイアカウントポータル] に正常にアクセスできることを確認したので、次の手順に従って Nikki のユーザーを AWS IAM Identity Center アプリに割り当てます。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズアプリケーション] に移動し、リストから AWS IAM Identity Center を選択します。
2. 左側で [ユーザーとグループ] を選択します。
3. [Add user/group] (ユーザーとグループを追加) を選択します。グループを割り当てることができないというメッセージは無視してかまいません。このチュートリアルでは、割り当てるグループを使用しません。
4. [割り当てを追加] ページの [ユーザー] で、[何も選択されていません] を選択します。
5. [NikkiWolf] を選択し、次に [選択] を選択します。
6. [Add Assignment] (割り当てを追加) ページで、[Assign] (割り当て) を選択します。これで、AWS IAM Identity Center アプリに割り当てられたユーザーのリストに NikkiWolf が表示されるようになりました。

ステップ 2: AWS アカウントを準備する

このステップでは、IAM Identity Center を使用して (許可セットにより) アクセス許可を設定する方法、対応する Nikki Wolf ユーザを手動で作成する方法、および AWS のリソースを管理するために必要な権限をそのユーザに割り当てる方法について説明します。

Step 2.1 >

ステップ 2.1: IAM Identity Center で RegionalAdmin 許可セットを作成する

このアクセス許可セットは、内の AWS アカウントページからリージョンを管理するために必要なアカウントアクセス許可を Nikki に付与するために使用されます AWS Management Console。Nikki のアカウントのその他の情報を閲覧または管理するその他の権限は、デフォルトではすべて拒否されています。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. [Create permission set] (アクセス権限セットの作成) を選択します。
4. [許可セットタイプを選択] ページで [カスタム許可セット] を選択し、[次へ] を選択します。
5. [インラインポリシー] を選択して展開し、次の手順を使用してアクセス許可セットのポリシーを作成します。

- a. [新しいステートメントを追加] を選択してポリシーステートメントを作成します。
- b. [ステートメントの編集] で、リストから [アカウント] を選択し、次のチェックボックスを選択します。

- **ListRegions**
- **GetRegionOptStatus**
- **DisableRegion**
- **EnableRegion**

- c. [リソースの追加] の横にある [追加] を選択します。
- d. [リソースを追加] ページの [リソースタイプ] で、[すべてのリソース] を選択し、[リソースを追加] を選択します。ポリシーが次のようになっていることを確認します。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "account:ListRegions",
        "account:DisableRegion",
        "account:EnableRegion",
        "account:GetRegionOptStatus"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

6. [次へ] を選択します。
7. [許可セットの詳細を指定] ページの [許可セット名] に **RegionalAdmin** と入力し、[次へ] を選択します。
8. [確認して作成] ページで、[作成] をクリックします。アクセス許可セットのリストに **RegionalAdmin** が表示されます。

Step 2.2 >

ステップ 2.2: IAM Identity Center で対応する NikkiWolf ユーザーを作成する

SAML プロトコルには IdP (Microsoft Entra ID) をクエリして IAM アイデンティティセンターで自動的にユーザーを作成するメカニズムがないため、次の手順に従って、Microsoft Entra ID の Nikki Wolfs ユーザーのコア属性をミラーリングするユーザーを IAM アイデンティティセンターに手動で作成します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [ユーザー] を選択し、[ユーザーを追加] を選択して、次の情報を入力します。
 - a. [ユーザー名] と [メールアドレス] の両方に、Microsoft Entra ID ユーザーを作成したときに使用したのと同じ **NikkiWolf@yourcompanydomain.extension** を入力します。
例えば、NikkiWolf@**example.org** と入力します。
 - b. [メールアドレスの確認] — 前のステップで使用したメールアドレスを再入力します。
 - c. [名] — **Nikki** と入力します。
 - d. [姓] — **Wolf** と入力します。
 - e. [表示名] — **Nikki Wolf** と入力します。
3. [次へ] を 2 回選択後、[ユーザーの追加] を選択します。
4. [Close] を選択します。

Step 2.3

ステップ 2.3: IAM Identity Center で RegionalAdmin 許可セットに Nikki を割り当てる

ここでは、Nikki がリージョンを管理する AWS アカウントを見つけ、AWS アクセスポータルに正常にアクセスするために必要なアクセス許可を割り当てます。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[AWS アカウント] を選択します。
3. Nikki にリージョンを管理するためのアクセス権を付与するアカウント名 (例えば、**Sandbox**) の横のチェックボックスを選択し、[ユーザーとグループを割り当てる] を選択します。
4. [ユーザーとグループを割り当てる] ページで [ユーザー] タブを選択し、Nikki の横にあるボックスを探してオンにし、[次へ] を選択します。
- 5.

Example

<caption>On the **アクセス許可セットを選択する** page, choose the **RegionalAdmin** permission set created in Step 2.1, and then choose **次へ**.</caption>

6. 確認と送信ページで、選択内容を確認し、送信を選択します。

ステップ 3: SAML 接続を設定してテストする

このステップでは、AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーション Microsoft Entra ID と IAM アイデンティティセンターの外部 IdP 設定を使用して SAML 接続を設定します。

Step 3.1 >

ステップ 3.1: IAM アイデンティティセンターから必要なサービスプロバイダーのメタデータを収集する

このステップでは、IAM Identity Center コンソール内から ID ソースの変更ウィザードを起動し、メタデータファイルと、次のステップ Microsoft Entra ID との接続を設定するときに入力する必要がある AWS 特定のサインイン URL を取得します。

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [ID ソースを変更] を選択します。
3. [ID ソースを選択] ページで [外部 ID プロバイダー] を選択したら、[次へ] を選択します。
4. [外部 ID プロバイダーの設定] ページの [サービスプロバイダーメタデータ] で、[メタデータファイルをダウンロード] を選択して XML ファイルをダウンロードします。
5. 同じセクションで、[AWS アクセスポータルサインイン URL] 値を見つけてコピーします。この値は、次のステップで求められたときに入力します。
6. このページを開いたまま、次のステップ (**Step 3.2**) に移動して、で AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーションを設定します Microsoft Entra ID。後でこのページに戻り、プロセスを完了します。

Step 3.2 >

ステップ 3.2: で AWS IAM Identity Center エンタープライズアプリケーションを設定する Microsoft Entra ID

この手順では、前のステップで取得したメタデータファイルの値とサインオン URL を使用して、Microsoft 側の SAML 接続の半分を確立します。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズ アプリケーション] に移動し、[AWS IAM Identity Center] を選択します。
2. 左側で、2 を選択します。シングルサインオンをセットアップします。
3. [SAML でシングルサインオンを設定] のページで、[SAML] を選択します。更に、[メタデータファイルのアップロード] を選択し、フォルダアイコンを選択し、前のステップでダウンロードしたサービスプロバイダーのメタデータファイルを選択して、[追加] を選択します。
4. 基本 SAML 設定ページで、識別子 URL 値と応答 URL 値の両方が `https://<REGION>.signin.aws.amazon.com/platform/saml/` で始まることを確認します。
5. [サインオン URL (オプション)] に、前のステップでコピーした AWS アクセスポータルサインイン URL の値 (**Step 3.1**) を貼り付け、[保存] を選択したら、[X] を選択してウィンドウを閉じます。
6. シングルサインオンをテストするように求められたら AWS IAM Identity Center、後でテストしないを選択します。この検証は、後のステップで行います。
7. [SAML によるシングルサインオンの設定] ページの [SAML 証明書] セクションで、[フェデレーションメタデータ XML] の横にある [ダウンロード] を選択し、メタデータファイルをシステムに保存します。次のステップでプロンプトが表示されたら、このファイルをアップロードする必要があります。

Step 3.3 >

ステップ 3.3: AWS IAM Identity Center で Microsoft Entra ID の外部 IdP を設定する

ここで、IAM アイデンティティセンターコンソールの [ID ソースを変更] ウィザードに戻り、AWS の SAML 接続の後半を完了します。

1. IAM アイデンティティセンターコンソールで、**Step 3.1** で開いたままにしたブラウザセッションに戻ります。
2. [外部 ID プロバイダーの設定] ページの [ID プロバイダーのメタデータ] セクションの [IdP SAML メタデータ] で、[ファイルを選択] ボタンを選択し、前のステップで Microsoft Entra ID からダウンロードした ID プロバイダーのメタデータファイルを選択して、[開く] を選択します。
3. [次へ] を選択します。

4. 免責事項を読み、次に進む準備ができたなら、**ACCEPT** と入力してください。
5. [ID ソースを変更] を選択して変更を適用します。

Step 3.4 >

ステップ 3.4: Nikki が AWS アクセスポータルにリダイレクトされることをテストする

この手順では、Nikki の認証情報を使用して Microsoft の [マイアカウントポータル] にサインインして SAML 接続をテストします。認証されたら、Nikki を AWS アクセスポータルにリダイレクトする AWS IAM Identity Center アプリケーションを選択します。

1. [マイアカウントポータル](#) のサインインページに移動し、Nikki の完全なメールアドレスを入力します。例えば、**NikkiWolf@example.org** と入力します。
2. プロンプトが表示されたら、Nikki のパスワードを入力し、[サインイン] を選択します。
3. [マイアカウント] ページの左側のナビゲーションペインで、[マイアプリ] を選択します。
4. [マイアプリ] ページで、AWS IAM Identity Center という名前のアプリを選択します。これにより、追加の認証を求めるプロンプトが表示されます。
5. Microsoft のサインインページで、NikkiWolf の認証情報を選択します。2 度目に認証を求められたら、NikkiWolf の認証情報をもう一度選択してください。これにより、自動的に AWS アクセスポータルにリダイレクトされます。

Tip

正常にリダイレクトされない場合は、[Step 3.2] に入力した AWS アクセスポータルのサインイン URL の値がコピー元 Step 3.1 の値と一致することを確認してください。

6. AWS アカウント ディスプレイを確認します。

Tip

ページが空で AWS アカウント 表示されない場合は、Nikki が RegionalAdmin アクセス許可セットに正常に割り当てられたことを確認します (「」を参照Step 2.3)。

Step 3.5

ステップ 3.5: Nikki が AWS アカウントを管理するためのアクセスレベルをテストする

このステップでは、Nikki が AWS アカウントのリージョン設定を管理するためのアクセスレベルを確認します。Nikki には、[アカウント] ページからリージョンを管理するための十分な管理者権限のみを持つことが期待されています。

1. AWS アクセスポータルで、アカウントタブを選択してアカウントのリストを表示します。アクセス許可セットを定義したアカウントに関連付けられているアカウント名、アカウント ID、メールアドレスが表示されます。
2. アクセス許可セットを適用したアカウント名 (*Sandbox* など) を選択します (**Step 2.3** をご覧ください)。これにより、Nikki が自分のアカウントを管理するために選択できるアクセス許可セットのリストが展開されます。
3. RegionalAdmin の横にある [管理コンソール] を選択し、RegionalAdmin 許可セットで定義したロールを引き継ぎます。これにより、AWS Management Console ホームページにリダイレクトされます。
4. コンソールの右上で、アカウント名を選択してから [アカウント] を選択します。これにより、[アカウント] ページに移動します。このページの他のすべてのセクションには、これらの設定を表示または変更するのに必要なアクセス許可がないことを示すメッセージが表示されます。
5. [アカウント] ページで、[AWS リージョン] までスクロールダウンします。テーブル内の使用可能なリージョンのチェックボックスをオンにします。Nikki には、自分のアカウントのリージョンのリストを意図したとおりに [有効化] または [無効化] するために必要なアクセス許可が付与されています。

 よくできました!

ステップ 1~3 は、SAML 接続の実装とテストを正常に実行するのに役立ちました。チュートリアルを完了するには、ステップ 4 に進んで自動プロビジョニングを実装することをお勧めします。

ステップ 4: SCIM 同期を設定してテストする

このステップでは、SCIM v2.0 プロトコルを使用して Microsoft Entra ID から IAM アイデンティティセンターへのユーザー情報の [自動プロビジョニング](#) (同期) を設定します。この接続を Microsoft Entra ID IAM Identity Center 用の SCIM エンドポイントと IAM Identity Center で自動作成されたベアトークンを使用して設定します。

SCIM 同期を設定すると、Microsoft Entra ID のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と Microsoft Entra ID の間で、期待される属性が一致します。

次のステップでは、Microsoft Entra ID の IAM アイデンティティセンターアプリを使って、主に Microsoft Entra ID に設置されたユーザーの IAM アイデンティティセンターへの自動プロビジョニングを有効にする方法を説明します。

Step 4.1 >

ステップ 4.1: Microsoft Entra ID で 2 人目のテストユーザーを作成する

テスト用に、Microsoft Entra ID で新しいユーザー (Richard Roe) を作成します。後で SCIM 同期を設定したら、このユーザーとすべての関連属性が IAM アイデンティティセンターと正常に同期されたことをテストします。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [ユーザー] > [すべてのユーザー] に移動します。
2. [新しいユーザー] を選択し、画面上部の [新しいユーザーの作成] を選択します。
3. [ユーザープリンシパル名] に **RichRoe** と入力し、目的のドメインと拡張子を選択します。例えば、RichRoe@*example.org* と入力します。
4. [表示名] に **RichRoe** と入力します。
5. [パスワード] に、強力なパスワードを入力するか、目のアイコンを選択して自動生成されたパスワードを表示し、表示された値をコピーするか書き留めてください。
6. [プロパティ] を選択し、以下の値を指定します。
 - [名] - **Richard** と入力します。
 - [姓] - **Roe** と入力します。
 - [役職名] - **Marketing Lead** と入力します。
 - [部門] - **Sales** と入力します。
 - [従業員 ID] - **12345** と入力します。
7. [レビューと作成] を選択したら、[作成] を選択します。

Step 4.2 >

ステップ 4.2: IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にする

この手順では、IAM アイデンティティセンターコンソールを使用して、ユーザーとグループの Microsoft Entra ID から IAM アイデンティティセンターへの自動プロビジョニングを有効にします。

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で、左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
2. [設定] ページの [ID ソース] タブで、[プロビジョニング方法] が [手動] に設定されていることに注目してください。
3. [自動プロビジョニング] 情報ボックスを見つけ、[有効にする] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
4. [インバウンド自動プロビジョニング] ダイアログボックスで、以下のオプションの値をそれぞれコピーします。これらは、次のステップで Microsoft Entra ID でプロビジョニングを設定する際に貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/11111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。

5. [閉じる] を選択してください。
6. [ID ソース] タブで、[プロビジョニング方法] が [SCIM] に設定されていることに注目してください。

Step 4.3 >

ステップ 4.3: Microsoft Entra ID の自動プロビジョニングを設定する

RichRoe テストユーザーが用意され、IAM アイデンティティセンターで SCIM を有効にしたので、Microsoft Entra ID で SCIM 同期設定の設定に進むことができます。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズアプリケーション] に移動し、[AWS IAM Identity Center] を選択します。

2. [プロビジョニング] を選択し、[管理] で [プロビジョニング] をもう一度選択します。
3. [プロビジョニングモード] で [自動] を選択します。
4. [管理者認証情報] の [テナント URL] に、**Step 4.2** で先ほどコピーした [SCIM エンドポイント] URL 値を貼り付けます。[シークレットトークン] にアクセストークンの値を貼り付けます。
5. 接続のテストを選択します。テストした認証情報が正常に認証され、プロビジョニングが可能になったことを示すメッセージが表示されます。
6. [保存] を選択します。
7. [管理] で [ユーザーとグループ] を選択し、[ユーザー/グループの追加] を選択します。
8. [割り当てを追加] ページの [ユーザー] で、[何も選択されていません] を選択します。
9. [RichRoe] を選択後、[選択] を選択します。
10. [Add Assignment] (割り当てを追加) ページで、[Assign] (割り当て) を選択します。
11. [概要] を選択したら、[プロビジョニングの開始] を選択します。

Step 4.4

ステップ 4.4: 同期が行われたことを確認する

このセクションでは、Richard のユーザーが正常にプロビジョニングされ、すべての属性が IAM アイデンティティセンターに表示されていることを確認します。

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)で [ユーザー] をクリックします。
2. [ユーザー] ページに [RichRoe] ユーザーが表示されているはずです。[作成者] 列の値が [SCIM] に設定されていることに注意してください。
3. [RichRoe] を選択し、[プロファイル] で以下の属性が Microsoft Entra ID からコピーされていることを確認します。
 - [名] - **Richard**
 - [姓] - **Roe**
 - [部門] - **Sales**
 - 役職 - **Marketing Lead**
 - [従業員番号] - **12345**

これで Richard のユーザーが IAM アイデンティティセンターで作成されたので、そのユーザーを任意のアクセス許可セットに割り当てて、AWS リソースに対する Richard のアクセスレベルを制御できます。例えば、以前に Nikki にリージョンを管理するためのアクセス許可 (**Step 2.3** をご覧ください) を付与するために使用した **RegionalAdmin** 許可セットを [RichRoe] に割り当てた後、**Step 3.5** で RichRoe のアクセスレベルをテストできます。

 お疲れ様でした。

Microsoft と の間の SAML 接続を正常にセットアップ AWS し、自動プロビジョニングがすべてを同期させていることを確認しました。これで、学習した内容を応用して、本番環境をよりスムーズに設定できます。

ステップ 5: ABAC を設定する - オプション

SAML と SCIM を正常に設定したので、属性ベースのアクセス制御 (ABAC) を任意で設定することができます。ABAC は、属性に基づいて権限を定義する認可戦略です。

Microsoft Entra ID では、次の 2 つの方法のいずれかを使用して、IAM アイデンティティセンターで使用するために ABAC を構成できます。

Configure user attributes in Microsoft Entra ID for access control in IAM Identity Center

IAM アイデンティティセンターでのアクセスコントロール用に Microsoft Entra ID でユーザー属性を設定する

次の手順では、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center で使用する Microsoft Entra ID の属性を決定します。定義されると、Microsoft Entra ID は SAML アサーションを通じてこれらの属性を IAM Identity Center に送信します。その後、IAM Identity Center で [アクセス権限セットを作成します。](#) を行い、Microsoft Entra ID から渡された属性に基づいてアクセスを管理する必要があります。

この手順を始める前に、まず [アクセスコントロールの属性](#) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、「[アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)」を参照してください。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#) コンソールで、[ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズ アプリケーション] に移動し、[AWS IAM Identity Center] を選択します。
2. [Single Sign-On] を選択します。
3. [属性とクレーム] セクションで、[編集] を選択します。
4. [属性とクレーム] ページで、以下を実行します。
 - a. [Add new claim] (新しいクレームを追加する) を選択します。
 - b. [Name] (名前) に `AccessControl:AttributeName` を入力します。*AttributeName* を IAM Identity Center で想定している属性名に置き換えます。例えば、`AccessControl:Department`。
 - c. Namespace に `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes` と入力します。
 - d. [出典] で、[属性] を選択します。
 - e. [ソースの属性] で、ドロップダウンリストを使用して、[Microsoft Entra ID ユーザー属性] を選択します。例えば、`user.department`。
5. SAML アサーションで IAM Identity Center に送信する必要がある各属性について、前のステップを繰り返します。
6. [保存] を選択します。

Configure ABAC using IAM Identity Center

IAM アイデンティティセンターを使用して ABAC を構成する

この方法では、IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能を使って、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡します。この要素を使用すると、SAML アサーションで属性をセッションタグとして渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `Department=billing` を渡すには、次の属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
AccessControl:Department">
<saml:AttributeValue>billing
```

```
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

へのアクセスを割り当てる AWS アカウント

以下の手順は、へのアクセスを許可する場合にのみ必要です AWS アカウント。これらのステップは、AWS アプリケーションへのアクセスを許可するためには必要ありません。

Note

このステップを完了するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスが必要です。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

ステップ 1: IAM アイデンティティセンター: Microsoft Entra ID ユーザーにアカウントへのアクセスを付与する

1. IAM アイデンティティセンターコンソールに戻ります。IAM アイデンティティセンターのナビゲーションペインの [マルチアカウントのアクセス許可] で、[AWS アカウント] を選択します。
2. AWS アカウント ページの [組織構造] には、組織のルートと、その下にあるアカウントが階層内で表示されます。管理アカウントのチェックボックスをオンにし、[ユーザーまたはグループを割り当て] を選択します。
3. [ユーザーとグループを割り当てる] のワークフローが表示されます。これは、3 つのステップから構成されています。
 - a. [ステップ 1: ユーザーとグループの選択] では、管理者の職務を実行するユーザーを選択します。次いで、[次へ] を選択します。
 - b. [ステップ 2: アクセス許可セットの選択] では、[許可セットを作成] を選択します。新しいタブが開き、アクセス許可セットを作成するための 3 つのサブステップが順を追って表示されます。
 - i. [ステップ 1: 許可セットタイプを選択] では、以下を完了します。
 - [許可セットのタイプ] で、[事前定義された許可セット] を選択します。

- [事前定義された許可セットのポリシー] で [AdministratorAccess] を選択します。

[次へ] を選択します。

- ii. [ステップ 2: 許可セットの詳細を指定] では、デフォルト設定のままで、[次へ] を選択します。

デフォルト設定では、**AdministratorAccess** という名前の許可セットが作成され、セッション期間は 1 時間に設定されます。

- iii. ステップ 3: 確認して作成するには、アクセス許可セットタイプが AWS 管理ポリシー AdministratorAccess を使用していることを確認します。[作成] を選択します。[アクセス許可セット] ページに、アクセス許可セットが作成されたことを知らせる通知が表示されます。この時点で、ウェブブラウザでこのタブを閉じてかまいません。
 - iv. [ユーザーとグループを割り当てる] ブラウザタブでは、[ステップ 2: 許可セットを選択] でアクセス許可セットの作成ワークフローを開始した状態のままになっています。
 - v. [アクセス許可セット] 領域で、[更新] ボタンを選択します。作成した **AdministratorAccess** 許可セットがリストに表示されます。そのアクセス許可セットのチェックボックスを選択したら、[次へ] を選択します。
- c. [ステップ 3: 確認と送信] では、選択したユーザーとアクセス許可セットを確認し、[送信] を選択します。

ページが更新され、AWS アカウント が設定されているというメッセージが表示されます。プロセスが完了するまで待ちます。

AWS アカウント ページに戻ります。通知メッセージは、AWS アカウント が再プロビジョニングされ、更新されたアクセス許可セットが適用されたことを通知します。ユーザーはサインインすると、**[AdministratorAccess]** ロールを選択できます。

ステップ 2: Microsoft Entra ID: Microsoft Entra ID ユーザーの AWS リソースへのアクセスを確認する

1. Microsoft Entra ID コンソールに戻り、IAM アイデンティティセンターの SAML ベースのサインオンアプリケーションに移動します。
2. ユーザーとグループを選択し、ユーザーまたはグループの追加を選択します。このチュートリアルで作成したユーザーをステップ 4 で Microsoft Entra ID アプリケーションに追加します。ユー

ザーを追加することで、ユーザーにサインインすることを許可します AWS。ステップ 4 で作成したユーザーを検索します。このステップに従った場合、 になります **RichardRoe**。

- デモについては、「[を使用して既存の IAM アイデンティティセンターインスタンスをフェデレーションする Microsoft Entra ID](#)」を参照してください。

トラブルシューティング

Microsoft Entra ID を使用した一般的な SCIM および SAML のトラブルシューティングについては、以下のセクションを参照してください。

- [Microsoft Entra ID と IAM アイデンティティセンターの同期に関する問題](#)
- [特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません](#)
- [IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題](#)
- [外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー](#)
- [追加リソース](#)

Microsoft Entra ID と IAM アイデンティティセンターの同期に関する問題

Microsoft Entra ID ユーザーが IAM アイデンティティセンターと同期しないという問題が発生している場合は、IAM アイデンティティセンターに新しいユーザーを追加する際に IAM アイデンティティセンターがフラグを立てた構文の問題が原因である可能性があります。これは、'Export' などの失敗したイベントに関する Microsoft Entra ID 監査ログで確認できます。このイベントの Status Reason (ステータス理由) には、次のように記述されます。

```
{"schema":["urn:ietf:params:scim:api:messages:2.0:Error"],"detail":"Request is unparsable, syntactically incorrect, or violates schema.","status":"400"}
```

失敗したイベント AWS CloudTrail を確認することもできます。これは、CloudTrail の Event History (イベントの履歴) コンソールで以下のフィルターを使って検索できます。

```
"eventName":"CreateUser"
```

CloudTrail イベントのエラーには以下のように記載されます。

```
"errorCode": "ValidationException",
```



```
"errorMessage": "Currently list attributes only allow single item"
```

最終的に、この例外は、Microsoft Entra ID から渡された値の中に予想よりも多い値が含まれていたことを示しています。問題を解決するには、Microsoft Entra ID のユーザー属性を再確認し、重複した値が含まれていないかをチェックしてください。重複した値の一般的な例の一つは、携帯電話、仕事、FAX などの連絡先に複数の値が存在することです。別々の値ではありますが、これらはすべて 1 つの親属性 phoneNumbers として IAM Identity Center に渡されます。

一般的な SCIM のトラブルシューティングのヒントについては、「[Troubleshooting](#)」を参照してください。

Microsoft Entra ID ゲストアカountの同期

Microsoft Entra ID ゲストユーザーを IAM アイデンティティセンターに同期する場合は、次の手順を参照してください。

Microsoft Entra ID ゲストユーザーの E メールは Microsoft Entra ID ユーザーとは異なります。この差異によって、Microsoft Entra ID ゲストユーザーを IAM アイデンティティセンターと同期しようとすると問題が発生します。例えば、ゲストユーザーの場合は、次の E メールアドレスを参照してください。

exampleuser_domain.com#*EXT@domain.onmicrosoft.com*.

IAM アイデンティティセンターは、ユーザーの E メールアドレスに *EXT@####* 形式が含まれないことを想定しています。

1. [Microsoft Entra 管理センター](#)にサインインし、[ID] > [アプリケーション] > [エンタープライズアプリケーション] に移動し、[AWS IAM Identity Center] を選択します。
2. 左側ペインの [シングルサインオン] タブに移動します。
3. [ユーザー属性とクレーム] の横にある [編集] を選択します。
4. [必須クレーム] に続く [一意のユーザー識別子 (名前 ID)] を選択します。
5. Microsoft Entra ID ユーザーとゲストユーザーに 2 つのクレーム条件を作成します。
 - a. Microsoft Entra ID ユーザーの場合、ソース属性が `user.userprincipalname` に設定されているメンバーのユーザータイプを作成します。
 - b. Microsoft Entra ID ゲストユーザーの場合、ソース属性を `user.mail` に設定して、外部ゲストのユーザータイプを作成します。
 - c. [保存] を選択し、Microsoft Entra ID ゲストユーザーとしてサインインを再試行します。

追加リソース

- 一般的な SCIM のトラブルシューティングについては、「[IAM Identity Center の問題のトラブルシューティング](#)」をご覧ください。
- Microsoft Entra ID に関するトラブルシューティングについては、[Microsoft ドキュメント](#)を参照してください。
- 複数の 間のフェデレーションの詳細については AWS アカウント、「[AWS アカウント による保護 Azure Active Directory Federation](#)」を参照してください。

以下のリソースは、作業中のトラブルシューティングに役立ちます AWS。

- [AWS re:Post](#) — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリンクを検索できます。
- [AWS サポート](#) - テクニカルサポートを受ける

Okta および IAM アイデンティティセンターによる SAML と SCIM の設定

[System for Cross-domain Identity Management \(SCIM\) v2.0 プロトコル](#)を使用して、Okta からのユーザーとグループの情報を IAM アイデンティティセンターに自動的にプロビジョニングまたは同期できます。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

この接続を Okta で設定するには、IAM Identity Center 用の SCIM エンドポイントと、IAM Identity Center で自動的に作成されるベアラートークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、Okta のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、想定されるユーザー属性を IAM アイデンティティセンターと Okta アカウントの間でマッチングします。

SCIM を介して IAM アイデンティティセンターに接続した場合、Okta は以下のプロビジョニング機能をサポートします。

- ユーザーの作成 — Okta で IAM Identity Center アプリケーションに割り当てられたユーザーは IAM ID センターでプロビジョニングされます。
- ユーザー属性の更新 — Okta で IAM Identity Center に割り当てられているユーザーの属性変更は、IAM Identity Center で更新されます。

- ユーザーの無効化 — Okta で IAM Identity Center から割り当てられていないユーザーは、IAM Identity Center では無効になります。
- グループプッシュ — Okta のグループ (およびそのメンバー) は、IAM Identity Center に同期されず。

Note

Okta と IAM Identity Center の両方で管理上のオーバーヘッドを最小限に抑えるために、個々のユーザーではなくグループを割り当てを行い、プッシュすることをお勧めします。

目的

このチュートリアルでは、Okta IAM アイデンティティセンターとの SAML 接続をセットアップする手順を順を追って説明します。後で、SCIM を使用して Okta からのユーザーを同期します。このシナリオでは、Okta 内のすべてのユーザーとグループを管理します。ユーザーは Okta ポータルを通じてサインインします。すべてが正しく設定されていることを確認するには、設定ステップを完了した後、Okta ユーザーとしてサインインし、AWS リソースへのアクセスを確認します。

Note

Okta's [IAM アイデンティティセンターアプリケーション](#)がインストールされている Okta アカウント ([無料トライアル](#)) にサインアップできます。有料の Okta 製品の場合は、Okta のライセンスがライフサイクル管理やアウトバウンドプロビジョニングを可能にする同様の機能をサポートしているかどうかを確認する必要があるかもしれません。これらの機能は、Okta から IAM Identity Center に SCIM を設定する際に必要となる場合があります。

IAM アイデンティティセンターをまだ有効にしていない場合は、「[IAM Identity Center を有効にする](#)」を参照してください。

考慮事項

- Okta と IAM アイデンティティセンター間で SCIM プロビジョニングを設定する前に、まず「[自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)」を確認することをお勧めします。
- すべての Okta ユーザーにおいて、[名]、[姓]、[ユーザー名]、[表示名] の値を指定する必要があります。

- 各 Okta ユーザーには、E メールアドレスや電話番号などのデータ属性ごとに 1 つの値のみが割り当てられます。複数の値を持つユーザーは同期に失敗します。属性に複数の値を持つユーザーがいる場合は、IAM アイデンティティセンターでユーザーをプロビジョニングする前に、重複する属性を削除してください。例えば、同期できる電話番号属性は 1 つだけです。デフォルトの電話番号属性は「勤務先の電話」なので、ユーザーの電話番号が自宅の電話でも携帯電話でも、「勤務先の電話」属性を使用してユーザーの電話番号を保存します。
- IAM アイデンティティセンターで Okta を使用する場合、IAM アイデンティティセンターは一般的に Okta のアプリケーションとして設定されます。これにより、Okta の単一のインスタンス内で複数の AWS Organizations へのアクセスをサポートする複数のアプリケーションとして、IAM アイデンティティセンターの複数のインスタンスを設定できます。
- 資格とロール属性はサポートされていないため、IAM アイデンティティセンターと同期できません。
- 同じ Okta グループを割り当てとグループプッシュの両方に使用することは、現在サポートされていません。Okta と IAM アイデンティティセンターの間で一貫したグループメンバーシップを維持するためには、別のグループを作成し、IAM アイデンティティセンターにグループをプッシュするように設定する必要があります。

ステップ 1: Okta: Okta アカウントから SAML メタデータを取得する

1. Okta admin dashboard にログインして [アプリケーション] を展開し、[アプリケーション] を選択します。
2. [Applications] (アプリケーション) ページで、[Browse App Catalog] (アプリケーションカタログを参照) を選択します。
3. 検索ボックスに「」と入力し AWS IAM Identity Center、IAM Identity Center アプリを追加するアプリを選択します。
4. [サインオン] タブを選択します。
5. [SAML 署名証明書] で、[アクション] を選択し、[IdP メタデータの表示] を選択します。新しいブラウザタブが開き、XML ファイルのドキュメントツリーが表示されます。<md:EntityDescriptor> から </md:EntityDescriptor> まで XML をすべて選択し、テキストファイルにコピーします。
6. metadata.xml としてテキストファイルを保存します。

Okta admin dashboard は開いたままにしておき、後のステップでもそのコンソールを引き続き使用します。

ステップ 2: IAM Identity Center: Okta を IAM アイデンティティセンターの ID ソースとして設定する

1. 管理者権限を持つユーザーとして [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [アクション] タブを選択し、[ID ソースを変更] を選択します。
4. [ID ソースの選択] で [外部 ID プロバイダー] を選択し、[次へ] を選択します。
5. [外部 ID プロバイダーの設定] で、次の操作を行います。
 - a. [サービスプロバイダーメタデータ] で、[メタデータファイルをダウンロード] を選択して、IAM アイデンティティセンターメタデータファイルをダウンロードし、システムに保存します。このチュートリアルの後半で、IAM アイデンティティセンターSAML メタデータファイルを Okta に提供します。

簡単にアクセスできるように、以下の項目をテキストファイルにコピーします。

- [IAM アイデンティティセンターアサーションコンシューマーサービス (ACS) URL]
- [IAM アイデンティティセンター発行者 URL]

これらの値は、このチュートリアルの後半で必要になります。

- b. [ID プロバイダーからのメタデータ] の [IdP SAML メタデータ] で [ファイルの選択] を選択し、前の手順で作成した metadata.xml ファイルを選択します。
 - c. [次へ] を選択します。
6. 免責事項を読み、次に進む準備ができたなら、[ACCEPT] (許諾) を押してください。
 7. [Change identity source] (ID ソースの変更) を選択します。

AWS コンソールを開いたままにすると、次のステップでこのコンソールを引き続き使用します。

8. に戻り Okta admin dashboard、AWS IAM Identity Center アプリのサインオンタブを選択し、編集を選択します。
9. [詳細なサインオン設定] で、次のように入力します。
 - [ACS URL] には、[IAM アイデンティティセンターアサーションコンシューマーサービス (ACS) URL] でメモしておいた値を入力します。

- [発行者 URL] には、[IAM アイデンティティセンターの発行者 URL] でメモしておいた値を入力します。
- [アプリケーションのユーザー名形式] で、メニューからいずれかのオプションを選択します。

選択する値が各ユーザーに固有となることを確認します。このチュートリアルでは、[Okta ユーザー名] を選択します。

10. [保存] を選択します。

これで、Okta から IAM アイデンティティセンターにユーザーをプロビジョニングする準備が整いました。Okta admin dashboard を開いたままにして、IAM アイデンティティセンターコンソールに戻って次の手順に進みます。

ステップ 3: IAM アイデンティティセンターと Okta: Okta ユーザーをプロビジョニングする

1. IAM アイデンティティセンターコンソールの [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを見つけて、[有効にする] を選択します。これにより、IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要な SCIM エンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
2. [インバウンド自動プロビジョニング] ダイアログボックスで、以下のオプションの値をそれぞれコピーします。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、Okta でこれらの値を入力してプロビジョニングを設定します。

3. [閉じる] を選択してください。
4. Okta admin dashboard に戻り、IAM アイデンティティセンターアプリに移動します。

5. [IAM アイデンティティセンターアプリ] ページで、[プロビジョニング] タブを選択し、左側のナビゲーションペインにある [設定] の下で [統合] を選択します。
6. [編集] を選択し、[API 統合を有効にする] の横にあるチェックボックスを選択して自動プロビジョニングを有効にします。
7. このステップの前半でコピーした AWS IAM Identity Center の SCIM プロビジョニング値 Okta を使用してを設定します。
 - a. [ベース URL] フィールドに [SCIM エンドポイント] の値を入力します。
 - b. [API トークン] フィールドに、[アクセストークン] の値を入力します。
8. [Test API Credentials] (API 認証情報をテストする) を選択して、入力された認証情報が有効であることを確認します。

[AWS IAM Identity Center は正常に検証されました] というメッセージが表示されます。

9. [保存] を選択します。引き続き [統合] が選択されている状態で、[設定] セクションに移動します。
10. [設定] の下で [アプリへ] を選択し、[アプリへのプロビジョニング] の有効にしたい各項目について [有効にする] チェックボックスをオンにします。このチュートリアルでは、すべてのオプションを選択します。
11. [保存] を選択します。

これで、IAM アイデンティティセンターでユーザーを Okta から同期する準備が整いました。

ステップ 4: Okta: Okta から IAM アイデンティティセンターとユーザーを同期する

デフォルトでは、Okta IAM アイデンティティセンターアプリにはグループやユーザーは割り当てられていません。プロビジョニンググループは、グループのメンバーであるユーザーをプロビジョニングします。グループとユーザーを同期するには、次の手順を実行します AWS IAM Identity Center。

1. [Okta IAM アイデンティティセンターアプリ] ページで [割り当て] タブを選択します。IAM アイデンティティセンターアプリにはユーザーとグループの両方を割り当てることができます。
 - a. ユーザーを割り当てるには:
 - [割り当て] ページで、[割り当てる] を選択し、[人に割り当てる] を選択します。

- IAM アイデンティティセンターアプリへのアクセスを付与する Okta ユーザーを選択します。[Assign] (割り当て)、[Save and Go Back] (保存して戻る)、[Done] (完了) の順に選択します。

これにより、IAM アイデンティティセンターへのユーザーのプロビジョニングプロセスが開始されます。

b. グループを割り当てるには:

- [割り当て] ページで、[割り当てる] を選択し、[グループに割り当てる] を選択します。
- IAM アイデンティティセンターアプリへのアクセスを付与する Okta グループを選択します。[Assign] (割り当て)、[Save and Go Back] (保存して戻る)、[Done] (完了) の順に選択します。

これにより、IAM Identity Center へのグループ内のユーザーのプロビジョニングプロセスが開始されます。

 Note

グループに追加の属性がすべてのユーザーレコードに含まれていない場合は、その属性を指定する必要がある場合があります。グループに指定された属性は、個々の属性値よりも優先されます。

2. [Push Groups] (プッシュグループ) タブを選択します。IAM アイデンティティセンターと同期する Okta グループを選択します。[保存] を選択します。

グループとそのメンバーが IAM アイデンティティセンターに正常にプッシュされると、グループのステータスが [アクティブ] に変わります。

3. [割り当て] タブに戻ります。
4. IAM アイデンティティセンターに個別の Okta ユーザーを追加するには、次の手順を実行します。
 - a. [Assignments] (割り当て) ページで、[Assign] (割り当て) を選択し、[Assign to People] (人に割り当てる) を選択します。
 - b. IAM アイデンティティセンターアプリへのアクセスを付与する Okta ユーザーを選択します。[Assign] (割り当て)、[Save and Go Back] (保存して戻る)、[Done] (完了) の順に選択します。

これにより、IAM アイデンティティセンターへの個人ユーザーのプロビジョニングプロセスが開始されます。

Note

の AWS IAM Identity Center アプリケーションページから、アプリにユーザーとグループを割り当てることもできます Okta admin dashboard。これを行うには、[設定] アイコンを選択し、[ユーザーに割り当てる] または [グループに割り当てる] を選択し、ユーザーまたはグループを指定します。

5. IAM アイデンティティセンターコンソールに戻ります。左側のナビゲーションで [ユーザー] を選択すると、Okta ユーザーが入力したユーザーリストが表示されます。

お疲れ様でした。

Okta と の間の SAML 接続を正常にセットアップ AWS し、自動プロビジョニングが機能していることを検証しました。[IAM Identity Center] でこれらのユーザーをアカウントおよびアプリケーションに割り当てることができるようになりました。このチュートリアルでは、次のステップで、管理アカウントへの管理アクセス許可を付与して、ユーザーの 1 人を IAM アイデンティティセンター管理者として指定しましょう。

アクセスコントロールの属性を渡す - オプション

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
```

```
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

へのアクセスを割り当てる AWS アカウント

以下の手順は、へのアクセスのみを許可する場合にのみ必要です AWS アカウント。これらのステップは、AWS アプリケーションへのアクセスを許可するためには必要ありません。

Note

このステップを完了するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスが必要です。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

ステップ 1: IAM アイデンティティセンター: Okta ユーザーにアカウントへのアクセスを付与する

1. IAM アイデンティティセンターのナビゲーションペインの [マルチアカウントのアクセス許可] で、[AWS アカウント] を選択します。
2. AWS アカウント ページの [組織構造] には、組織のルートと、その下にあるアカウントが階層内で表示されます。管理アカウントのチェックボックスをオンにし、[ユーザーまたはグループを割り当て] を選択します。
3. [ユーザーとグループを割り当てる] のワークフローが表示されます。これは、3 つのステップから構成されています。
 - a. [ステップ 1: ユーザーとグループの選択] では、管理者の職務を実行するユーザーを選択します。次いで、[次へ] を選択します。
 - b. [ステップ 2: 許可セットの選択] で、[許可セットを作成する] を選択します。新しいタブが開き、許可セットを作成するための 3 つの手順が順に表示されます。
 - i. [ステップ 1: 許可セットタイプを選択] では、以下を完了します。
 - [許可セットのタイプ] で、[事前定義された許可セット] を選択します。
 - [事前定義された許可セットのポリシー] で [AdministratorAccess] を選択します。

[次へ] を選択します。

- ii. [ステップ 2: 許可セットの詳細を指定] では、デフォルト設定のままで、[次へ] を選択します。

デフォルト設定では、*AdministratorAccess* という名前の許可セットが作成され、セッション期間は 1 時間に設定されます。

- iii. ステップ 3: 確認して作成するには、アクセス許可セットタイプが AWS 管理ポリシー *AdministratorAccess* を使用していることを確認します。[作成] を選択します。[許可セット] ページに、許可セットが作成されたことを知らせる通知が表示されます。この時点で、ウェブブラウザでこのタブを閉じてかまいません。

[ユーザーとグループを割り当てる] ブラウザタブでは、[ステップ 2: 許可セットを選択] でアクセス許可セットの作成ワークフローを開始した状態のままになっています。

[アクセス許可セット] 領域で、[更新] ボタンを選択します。作成した *AdministratorAccess* 許可セットがリストに表示されます。そのアクセス許可セットのチェックボックスを選択したら、[次へ] を選択します。

- c. [ステップ 3: 確認と送信] では、選択されているユーザーと許可セットを確認して、[送信] を選択します。

ページ AWS アカウント が更新され、 が設定されているというメッセージが表示されます。プロセスが完了するまで待ちます。

AWS アカウント ページに戻ります。通知メッセージは、AWS アカウント が再プロビジョニングされ、更新されたアクセス許可セットが適用されたことを通知します。ユーザーがサインインすると、*AdministratorAccess* ロールを選択できます。

ステップ 2: Okta: Okta ユーザーの AWS リソースへのアクセスを確認する

1. テストアカウントを使用して Okta dashboard にサインインします。
2. [マイアプリ] で、AWS IAM Identity Center アイコンを選択します。
3. AWS アカウント アイコンが表示されます。そのアイコンを展開すると、AWS アカウント ユーザーがアクセスできる のリストが表示されます。このチュートリアルでは 1 つのアカウントしか使用していなかったため、アイコンを展開しても 1 つのアカウントしか表示されません。

4. アカウントを選択すると、そのユーザーが利用可能なアクセス許可セットが表示されます。このチュートリアルでは、AdministratorAccess 許可セットを作成しました。
5. アクセス許可セットの横には、その許可セットで利用できるアクセスの種類を示すリンクがあります。アクセス許可セットの作成時に、AWS Management Console とプログラムによるアクセスの両方へのアクセスを指定しました。[管理コンソール] を選択して AWS Management Consoleを開きます。
6. ユーザーは、AWS Management Consoleにサインインされます。

次のステップ

Okta を ID プロバイダーとして設定し、IAM アイデンティティセンターにユーザーをプロビジョニングしたので、次のことが可能になります。

- へのアクセスを許可します。AWS アカウント「」を参照してください [ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)。
- クラウドアプリケーションへのアクセスを許可し、「[IAM Identity Center コンソールでアプリケーションへのユーザーアクセスを割り当てます](#)。」を参照してください。
- 職務に基づいてアクセス許可を設定します。「[許可セットの作成](#)」を参照してください。

トラブルシューティング

Okta を使用した一般的な SCIM および SAML のトラブルシューティングについては、以下のセクションを参照してください。

- [IAM アイデンティティセンターから削除されたユーザーとグループの再プロビジョニング](#)
- [Okta の自動プロビジョニングエラー](#)
- [特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません](#)
- [IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題](#)
- [外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー](#)
- [追加リソース](#)

IAM アイデンティティセンターから削除されたユーザーとグループの再プロビジョニング

- 一旦同期した後に IAM アイデンティティセンターから削除された Okta のユーザーまたはグループを変更しようとする、Okta コンソールに次のエラーメッセージが表示されることがあります。
 - Automatic profile push of user *Jane Doe* to app AWS IAM Identity Center failed: Error while trying to push profile update for *jane_doe@example.com*: No user returned for user *xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx*
 - リンクされたグループが ありません AWS IAM Identity Center。Change the linked group to resume pushing group memberships.
- また、同期後に削除された IAM アイデンティティセンターユーザーまたはグループについて、Okta のシステムログに次のエラーメッセージが表示される場合もあります。
 - Okta Error: Eventfailed application.provision.user.push_profile : No user returned for user *xxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx*
 - Okta エラー: application.provision.group_push.mapping.update.or.delete.failed.with.error : リンクされたグループが ありません AWS IAM Identity Center。リンク済みグループを変更して、グループメンバーシップのプッシュを再開します。

 Warning

SCIM を使用して Okta と IAM アイデンティティセンターを同期している場合は、IAM アイデンティティセンターではなく Okta からユーザーとグループを削除する必要があります。

削除された IAM アイデンティティセンターユーザーに関するトラブルシューティング

削除された IAM アイデンティティセンターユーザーに関する問題に対処するには、そのユーザーをいったん Okta から削除する必要があります。その後、必要に応じてこれらのユーザーを Okta で再作成してください。ユーザーが Okta で再作成されると、SCIM を介して IAM アイデンティティセンターにも再プロビジョニングされます。ユーザ削除の詳細については、「[Okta ドキュメント](#)」を参照してください。

 Note

IAM アイデンティティセンターへの Okta ユーザーのアクセスを削除する必要がある場合は、まずグループプッシュから削除してから、Okta で割り当てグループを削除する必要があります。

ります。これにより、ユーザーは IAM アイデンティティセンターの関連付けられたグループメンバーシップから削除されます。グループプッシュのトラブルシューティングの詳細については、「[Okta ドキュメント](#)」を参照してください。

削除された IAM アイデンティティセンターグループに関するトラブルシューティング

削除された IAM アイデンティティセンターグループに関する問題に対処するには、そのグループを Okta からいったん削除する必要があります。その後、必要に応じてグループプッシュを使用してこれらのグループを Okta で再作成してください。ユーザーが Okta で再作成されると、SCIM を介して IAM アイデンティティセンターにも再プロビジョニングされます。グループの削除の詳細については、[Okta のドキュメント](#)を参照してください。

Okta の自動プロビジョニングエラー

Okta で以下のエラーメッセージが表示された場合、次の操作を行います。

ユーザー Jane Doe のアプリへの自動プロビジョニング AWS IAM Identity Center に失敗しました：一致するユーザーが見つかりません

詳細については、「[Okta ドキュメント](#)」を参照してください。

追加リソース

- 一般的な SCIM のトラブルシューティングについては、「[IAM Identity Center の問題のトラブルシューティング](#)」をご覧ください。

以下のリソースは、作業中のトラブルシューティングに役立ちます AWS。

- [AWS re:Post](#) — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリンクを検索できます。
- [AWS サポート](#) - テクニカルサポートを受ける

OneLogin と IAM アイデンティティセンター間の SCIM プロビジョニングのセットアップ

IAM Identity Center は、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 プロトコルを使用して、OneLogin から IAM Identity Center へのユーザーおよびグループ情報の自動プロビジョニン

グ (同期化) をサポートしています。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

この接続を OneLogin で設定するには、IAM Identity Center 用の SCIM エンドポイントと IAM Identity Center で自動的に作成したベアラートークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、OneLogin のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と OneLogin の間で、期待される属性が一致します。

次のステップでは、SCIM プロトコルを使用して、OneLogin から IAM Identity Center へのユーザーとグループの自動プロビジョニングを有効にする方法を説明します。

Note

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#) を確認することをお勧めします。

トピック

- [前提条件](#)
- [ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする](#)
- [ステップ 2: OneLogin でプロビジョニングを設定する](#)
- [\(オプション\) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために OneLogin でユーザー属性を設定する](#)
- [\(オプション\) アクセスコントロールの属性を渡す](#)
- [トラブルシューティング](#)

前提条件

開始する前に、以下の準備が必要です。

- OneLogin アカウント。既存のアカウントをお持ちでない場合は、[OneLogin のウェブサイト](#)から無料トライアルまたはデベロッパーアカウントを取得できるかもしれません。
- IAM アイデンティティセンター対応アカウント ([無料](#))。詳細については、「[IAM Identity Center の有効化](#)」を参照してください。
- OneLogin アカウントから IAM Identity Center への SAML 接続。詳細については、AWS パートナーネットワークブログの「[OneLogin と AWS の間の有効化](#)」を参照してください。

ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする

この最初のステップでは、IAM Identity Center コンソールを使用して、自動プロビジョニングを有効にします。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。後で IdP でプロビジョニングを設定するときに、これらを に貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

IAM Identity Center コンソールでプロビジョニングを設定しています。あとは OneLogin 管理者コンソールのユーザーインターフェースに従い、以下の残りの手順を行う必要があります。

ステップ 2: OneLogin でプロビジョニングを設定する

OneLogin 管理コンソールで以下の手順を使用して、IAM Identity Center と IAM Identity Center アプリケーション間の統合を有効にします。この手順では、SAML 認証OneLogin用に で AWS Single Sign-On アプリケーションが既に設定されていることを前提としています。この SAML 接続をまだ作成していない場合は、先に進む前に SAML 接続を作成し、ここに戻って SCIM のプロビジョニン

グループプロセスを完了してください。OneLogin での SAML の設定の詳細については、AWS パートナーネットワークブログの「[Enabling Single Sign-On Between OneLogin and AWS](#)」を参照してください。

OneLogin でプロビジョニングを設定するには

1. OneLogin にサインインして、[アプリケーション] > [アプリケーション] と進みます。
2. [アプリケーション] ページで、IAM Identity Center との SAML 接続を形成するために以前に作成したアプリケーションを検索します。これを選択し、ナビゲーションペインから設定を選択します。
3. 前の手順で、IAM Identity Center から [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。その値を OneLogin の [ベース URL] フィールドに貼り付けます。また、前の手順で、IAM アイデンティティセンターの [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を OneLogin の [SCIM ベアラートークン] フィールドに貼り付けます。
4. [API Connection] (API 接続) の隣にある [Enable] (有効化) をクリックし、[Save] (保存) をクリックして設定を完了します。
5. ナビゲーションペインで、[Provisioning] (プロビジョニング) を選択します。
6. [Enable provisioning] (プロビジョニングの有効化)、[Create user] (ユーザーの作成)、[Delete user] (ユーザーの削除)、[Update user] (ユーザーの更新) の各チェックボックスを選択し、[Save] (保存) を選択します。
7. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
8. [More Actions] (その他のアクション) をクリックして、[Sync logins] (ログイン同期) を選択します。[Synchronizing users with AWS Single Sign-On を使用したユーザーの同期] というメッセージが表示されます。
9. もう一度 [More Actions] (その他のアクション) をクリックして、[Reapply entitlement mappings] (エンタitlementマッピングの再適用) を選択します。Mappings are being reapplied (マッピングが再適用されている) というメッセージが表示されます。
10. この時点で、プロビジョニングプロセスを開始する必要があります。これを確認するには、[Activity] (アクティビティ) > Events (イベント) をクリックして、進行状況をモニタリングします。プロビジョニングに成功したイベントやエラーがイベントストリームに表示されます。
11. ユーザーおよびグループが IAM Identity Center にすべて正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[ユーザー] を選択します。OneLogin から同期されたユーザーは、[ユーザー] ページに表示されます。また、同期したグループは [Groups] (グループ) ページで確認できます。

12. ユーザーの変更を IAM Identity Center に自動的に同期させるには、[プロビジョニング] ページに移動し、[この操作を実行する前に管理者の承認を要求する] セクションを見つけ、[ユーザーの作成]、[ユーザーの削除]、[ユーザーの更新] の選択を解除し、[保存] をクリックします。

(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために OneLogin でユーザー属性を設定する

これは、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center で使用する属性を設定する OneLogin 場合の オプション手順です。OneLogin で定義した属性は、SAML アサーションで IAM Identity Center に渡されます。その後、IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成し、OneLogin から渡された属性に基づいてアクセスを管理します。

この手順を始める前に、最初に [アクセスコントロールの属性](#) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、「[アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される OneLogin の属性の有効化と設定

1. OneLogin にサインインして、[アプリケーション] > [アプリケーション] と進みます。
2. [アプリケーション] ページで、IAM Identity Center との SAML 接続を形成するために以前に作成したアプリケーションを検索します。これを選択し、ナビゲーションペインからパラメータを選択します。
3. [必須パラメータ] セクションでは、IAM Identity Center で使用する各属性について以下のように設定します。
 - a. + を選択します。
 - b. [名前] フィールドには `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName` を入力し、**AttributeName** は IAM Identity Center で想定している属性名に置き換えます。例えば、`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department` と指定します。
 - c. [Flags] (フラグ) で、[Include in SAML assertion] (SAML アサーションに含める) の横のボックスをチェックして、[Save] (保存) を選択します。
 - d. [値] フィールドでは、ドロップダウンリストを使って、OneLogin のユーザー属性を選択します。例えば、Department (部署) などです。
4. [Save] を選択します。

(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

トラブルシューティング

以下は、OneLogin で自動プロビジョニングで発生する問題のトラブルシューティングに役立ちます。

グループは IAM Identity Center にプロビジョニングされない

デフォルトでは、グループは OneLogin から IAM Identity Center にプロビジョニングできません。OneLogin で IAM Identity Center アプリケーションのグループプロビジョニングが有効になっていることを確認します。これを行うには、OneLogin 管理コンソールにサインインし、IAM Identity Center アプリケーションのプロパティ (IAM Identity Center アプリケーション > パラメータ > グループ) で、[ユーザープロビジョニングに含める] オプションが選択されている必要があります。SCIM のグループとして OneLogin のロールを同期させる方法を含め、OneLogin でグループを作成する方法の詳細については、「[OneLogin のウェブサイト](#)」を参照してください。

すべての設定が正しいにもかかわらず、OneLogin から IAM Identity Center へ何も同期されない

上記の管理者承認に関する注意事項に加えて、多くの設定変更を有効にするためには、エンタイトルメントマッピングを再適用する必要があります。これは、[アプリケーション] > [アプリケーション]

> [IAM Identity Center アプリケーション] > [その他のアクション] で確認できます。同期イベントを含む OneLogin のほとんどのアクションの詳細とログは、[Activity] (アクティビティ) > [Events] (イベント) で確認できます。

OneLogin でグループを削除または無効にしたが、IAM Identity Center でまだ表示されている

OneLogin は現在、グループに対する SCIM DELETE オペレーションをサポートしていないため、グループは IAM Identity Center で存在し続けます。そのため、IAM Identity Center からグループを直接削除して、そのグループに対応する IAM Identity Center 内のアクセス権限が削除されるようにする必要があります。

OneLogin からグループを削除せずに IAM Identity Center でグループを削除したら、ユーザー/グループの同期問題が発生した

この問題を解決するには、まず、OneLogin に冗長なグループプロビジョニングルールや構成がないことを確認してください。例えば、アプリケーションに直接割り当てられたグループと、同じグループに発行するルールなどです。次に、IAM Identity Center 内の不必要なグループを削除します。最後に OneLogin でエンタイトルメントをリフレッシュして ([IAM Identity Center アプリケーション] > [プロビジョニング] > [エンタイトルメント])、エンタイトルメントマッピングを再度適用します ([IAM Identity Center アプリケーション] > [その他のアクション])。今後この問題を回避するには、まず OneLogin でグループのプロビジョニングを停止するように変更し、その後 IAM Identity Center からグループを削除します。

IAM アイデンティティセンターで Ping Identity 製品を使用する

以下の Ping Identity 製品は、IAM Identity Center でテストされます。

トピック

- [PingFederate](#)
- [PingOne](#)

PingFederate

IAM Identity Center は、Ping Identity (以下、Ping) の PingFederate 製品から IAM Identity Center へのユーザーおよびグループ情報の自動プロビジョニング (同期化) をサポートしています。このプロビジョニングでは、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 プロトコルを使用します。詳細については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

この接続を PingFederate で設定するには、IAM アイデンティティセンター SCIM エンドポイントとアクセストークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、PingFederate のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と PingFederate の間で、期待される属性が一致します。

このガイドは、PingFederate バージョン 10.2 に基づいています。他のバージョンでは、手順が異なる場合があります。他のバージョンの Ping の IAM Identity Center へのプロビジョニングの設定方法の詳細については、PingFederate にお問い合わせください。

次のステップでは、SCIM プロトコルを使用して、PingFederate から IAM Identity Center へのユーザーとグループの自動プロビジョニングを有効にする方法を説明します。

Note

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#) を確認することをお勧めします。そして、次のセクションで残りの注意事項を確認します。

トピック

- [前提条件](#)
- [考慮事項](#)
- [ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする](#)
- [ステップ 2: PingFederate でプロビジョニングを設定する](#)
- [\(オプション\) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために ユーザー属性を設定する](#)
- [\(オプション\) アクセスコントロールの属性を渡す](#)
- [トラブルシューティング](#)

前提条件

開始する前に、以下が必要です。

- 動作中の PingFederate サーバー。既存の PingFederate サーバーをお持ちでない場合は、[Ping Identity](#) のウェブサイトから無料トライアルまたはデベロッパーアカウントを取得できるかもしれません。無料トライアルには、ライセンスやソフトウェアのダウンロード、関連するドキュメントが含まれています。

- PingFederate サーバーにインストールされている PingFederate IAM Identity Center ソフトウェアのコピー。このソフトウェアの入手方法については、Ping Identity ウェブサイトの「[IAM Identity Center Connector](#)」を参照してください。
- IAM アイデンティティセンター対応アカウント ([無料](#))。詳細については、「[IAM Identity Center の有効化](#)」を参照してください。
- PingFederate インスタンスから IAM Identity Center への SAML 接続。この接続を設定する手順については、PingFederate のドキュメントを参照してください。つまり推奨される方法は、IAM Identity Center コネクタを使用して PingFederate で「ブラウザ SSO」を構成し、両端のメタデータの「ダウンロード」および「インポート」機能を使用して、PingFederate と IAM Identity Center の間で SAML メタデータを交換します。

考慮事項

以下は、IAM Identity Center によるプロビジョニングの実装方法に影響を与える可能性がある PingFederate に関する重要な注意事項です。

- PingFederate で設定したデータストアのユーザーから属性 (電話番号など) を削除しても、IAM Identity Center に対応するユーザーからはその属性は削除されません。これは、PingFederate's のプロビジョナーの実装における既知の制限です。ユーザーの属性が異なる (空でない) 値に変更された場合、その変更は IAM Identity Center に同期されます。

ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする

この最初のステップでは、IAM Identity Center コンソールを使用して、自動プロビジョニングを有効にします。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。
4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。後で IdP でプロビジョニングを設定するときに、これらを に貼り付ける必要があります。

- a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
- b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

IAM Identity Center コンソールでプロビジョニングを設定した後、PingFederate 管理コンソールを使用して残りのタスクを完了する必要があります。

ステップ 2: PingFederate でプロビジョニングを設定する

PingFederate 管理コンソールで以下の手順を使用して、IAM Identity Center と IAM Identity Center コネクタ間の統合を有効にします。この手順では、IAM Identity Center コネクタソフトウェアが既にインストールされていることを前提としています。まだ実行していない場合は、「[前提条件](#)」を参照してから、この手順を実行して SCIM プロビジョニングを設定してください。

 Important

PingFederate サーバーが以前にアウトバウンド SCIM プロビジョニング用に設定されていない場合は、プロビジョニングを有効にするために設定ファイルの変更が必要になることがあります。詳細については、Ping ドキュメントを参照してください。つまり、`pingfederate-<version>/pingfederate/bin/run.properties` ファイル内の `pf.provisioner.mode` 設定を OFF (デフォルト) 以外の値に変更して、現在稼働中のサーバーがあれば再起動する必要があります。例えば、PingFederate を使った高可用性の構成でない場合は STANDALONE を使用することができます。

PingFederate でプロビジョニングを設定するには

1. PingFederate 管理コンソールにサインオンします。

2. ページ上部の [Applications] (アプリケーション) を選択し、[SP Connections] (SP 接続) をクリックします。
3. IAM Identity Center との SAML 接続を形成するために前回作成したアプリケーションを検索して、接続名をクリックします。
4. ページの上部にある暗いナビゲーションの見出しから [Connection Type] (接続タイプ) を選択します。前回の SAML の設定で、Browser SSO が既に選択されているはずです。選択されていない場合は、先にその手順を完了させてから次に進みます。
5. [アウトバウンドプロビジョニング] チェックボックスを選択して、タイプとして [IAM Identity Center クラウドコネクタ] を選択して、[保存] をクリックします。[IAM Identity Center Cloud Connector] がオプションとして表示されない場合は、IAM Identity Center がインストールされていることを確認して、PingFederate サーバーを再起動します。
6. [Outbound Provisioning] (アウトバウンドプロビジョニング) ページが表示されるまで、繰り返し [Next] (次へ) をクリックします。ページが表示されたら、[Configure Provisioning] (プロビジョニングの設定) ボタンをクリックします。
7. 前の手順で、IAM Identity Center から [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。その値を PingFederate コンソールの [SCIM URL] フィールドに貼り付けます。また、前の手順で、IAM アイデンティティセンターの [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を PingFederate コンソールの [アクセストークン] フィールドに貼り付けます。[Save] (保存) をクリックします。
8. [Channel Configuration (Configure Channels)] (チャンネル設定 (チャンネルの設定)) ページで [Create] (作成) をクリックします。
9. 新しいプロビジョニングチャンネルのチャンネル名 (**AWSIAMIdentityCenterchannel** など) を入力し、[Next] (次へ) をクリックします。
10. [ソース] ページでは、IAM Identity Center への接続に使用する [アクティブデータストア] を選択し、[次へ] をクリックします。

 Note

データソースを設定していない場合は、すぐに設定する必要があります。Ping でのデータソースの選択と設定方法については、PingFederate 製品のドキュメントを参照してください。

11. [Source Settings] (ソースの設定) ページで、すべての値がインストールに対して正しいことを確認して、[Next] (次へ) をクリックします。

12. [Source Location] (ソースの場所) ページで、データソースに適した設定を入力して、[Next] (次へ) をクリックします。例えば、アクティブディレクトリを LDAP ディレクトリとして使用する場合があります。
 - a. AD フォレストのベース DN を入力します (例: **DC=myforest,DC=mydomain,DC=com**)。
 - b. [ユーザー] > [グループ DN] を選択して、IAM Identity Center にプロビジョニングしたいすべてのユーザーを含む単一のグループを指定します。単一のグループが存在しない場合は、AD にグループを作成してからこの設定に戻って、対応する DN を入力します。
 - c. サブグループを検索するかどうか (ネスト検索) と、必要な LDAP フィルターを指定します。
 - d. [グループ] > [グループ DN] を選択して、IAM Identity Center にプロビジョニングしたいすべてのグループを含む単一のグループを指定します。通常、これは [Users] (ユーザー) セクションで指定したのと同じ DN である可能性があります。必要に応じて ネスト検索とフィルターの値を入力します。
13. [Attribute Mapping] (属性マッピング) ページで以下の項目を確認し、[Next] (次へ) をクリックします。
 - a. [userName] フィールドは、E メールとしてフォーマットされた属性にマッピングされている必要があります (user@domain.com)。また、ユーザーが Ping にログインする際に使用する値と一致していなければなりません。この値は、フェデレーション認証の際に SAML nameId クレームに入力され、IAM Identity Center でのユーザーとのマッチングに使用されます。例えば、アクティブディレクトリを使用している場合、userName に UserPrincipalName を指定することができます。
 - b. サフィックスに * が付いているその他のフィールドは、ユーザーの NULL 以外の属性にマップする必要があります。
14. [Activation & Summary] (アクティベーションとサマリー) ページで、[Channel Status] (チャネルステータス) を Active (アクティブ) に設定すると、保存するとすぐに同期が開始されます。
15. ページ上の設定値がすべて正しいことを確認して、[Done] (完了) をクリックします。
16. [Manage Channels] (チャネルの管理) ページで [Save] (保存) をクリックします。
17. この時点で、プロビジョニングが開始します。アクティビティは、provisioner.log ファイルで確認できます。デフォルトでは PingFederate サーバーの pingfederate-<version>/pingfederate/log ディレクトリに保存されています。
18. ユーザーおよびグループが IAM Identity Center にすべて正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[Users] (ユーザー) を選択します。PingFederate

から同期されたユーザーは、[ユーザー] ページに表示されます。また、同期したグループは [Groups] (グループ) ページで確認できます。

(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために ユーザー属性を設定する

これは、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center で使用する属性を設定する PingFederate 場合の オプション手順です。PingFederate で定義した属性は、SAML アサーションで IAM Identity Center に渡されます。その後、IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成し、PingFederate から渡された属性に基づいてアクセスを管理します。

この手順を始める前に、最初に [アクセスコントロールの属性](#) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、「[アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される PingFederate の属性の有効化と設定

1. PingFederate 管理コンソールにサインオンします。
2. ページ上部の [Applications] (アプリケーション) を選択し、[SP Connections] (SP 接続) をクリックします。
3. IAM Identity Center との SAML 接続を形成するために前回作成したアプリケーションを検索して、接続名をクリックします。
4. ページの上部にある暗いナビゲーションの見出しから [Browser SSO] (ブラウザ SSO) を選択します。次に [Configure Browser SSO] (ブラウザ SSO の設定) をクリックします。
5. [Configure Browser SSO] (ブラウザ SSO の設定) ページで、[Assertion Creation] (アサーションの作成) を選択し、[Configure Assertion Creation] (アサーション作成の設定) をクリックします。
6. [Configure Assertion Creation] (アサーション作成の設定) ページで、[Attribute Contract] (属性契約) を選択します。
7. [Attribute Contract] (属性の契約) ページの [Extend the Contract] (契約の拡張) セクションで、以下の手順で新しい属性を追加します。
 - a. テキストボックスには `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName` を入力し、**AttributeName** は IAM Identity Center で想定している属性名に置き換えます。例えば、`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department` と指定します。

- b. [属性名の形式] では、[urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri] を選択します。
 - c. [Add] (追加) を選択して、次に [Next] (次へ) を選択します。
8. [Authentication Source Mapping] (認証ソースマッピング) ページで、アプリケーションに設定されているアダプタインスタンスを選択します。
9. [Attribute Contract Fulfillment] (属性契約の履行) ページで、[Attribute Contract] (属性契約) `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Department` の [Source] (ソース) (data store (データストア)) と [Value] (値) (data store attribute (データストア属性)) を選択します。
-  **Note**

データソースを設定していない場合は、すぐに設定する必要があります。Ping でのデータソースの選択と設定方法については、PingFederate 製品のドキュメントを参照してください。
10. [Activation & Summary] (アクティベーションとサマリー) ページが表示されるまで、繰り返し [Next] (次へ) をクリックします。ページが表示されたら、[Save] (保存) をクリックします。

(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

トラブルシューティング

PingFederate を使用した一般的な SCIM および SAML のトラブルシューティングについては、以下のセクションを参照してください。

- [特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません](#)
- [IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題](#)
- [外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー](#)
- の詳細については PingFederate、「[PingFederate ドキュメント](#)」を参照してください。

以下のリソースは、作業中のトラブルシューティングに役立ちます AWS。

- [AWS re:Post](#) — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリンクを検索できます。
- [AWS サポート](#) - テクニカルサポートを受ける

PingOne

IAM Identity Center は、Ping Identity(以下、Ping) の PingOne 製品から IAM Identity Center へのユーザー情報の自動プロビジョニング (同期化) をサポートしています。このプロビジョニングでは、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 プロトコルを使用します。この接続を PingOne で設定するには、IAM アイデンティティセンター SCIM エンドポイントとアクセストークンを使用します。SCIM 同期を設定すると、PingOne のユーザー属性と IAM Identity Center の名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM Identity Center と PingOne の間で、期待される属性が一致します。

次のステップでは、SCIM プロトコルを使用して、PingOne から IAM Identity Center へのユーザーとグループの自動プロビジョニングを有効にする方法を説明します。

Note

SCIM のデプロイを開始する前に、まず [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#) を確認することをお勧めします。そして、次のセクションで残りの注意事項を確認します。

トピック

- [前提条件](#)
- [考慮事項](#)
- [ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする](#)
- [ステップ 2: PingOne でプロビジョニングを設定する](#)
- [\(オプション\) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために PingOne でユーザー属性を設定する](#)
- [\(オプション\) アクセスコントロールの属性を渡す](#)
- [トラブルシューティング](#)

前提条件

開始する前に、以下が必要です。

- フェデレーション認証とプロビジョニング機能の両方を備えた PingOne のサブスクリプションまたは無料トライアル。無料トライアルの取得方法の詳細については、[Ping Identity](#) ウェブサイトを参照してください。
- IAM アイデンティティセンター対応アカウント ([無料](#))。詳細については、「[IAM Identity Center の有効化](#)」を参照してください。
- PingOne IAM ID センターアプリケーションが PingOne 管理ポータルに追加されました。PingOne IAM Identity Center アプリケーションは PingOne アプリケーションカタログから入手できます。一般的な情報については、Ping Identity ウェブサイトの「[アプリケーションカタログからアプリケーションを追加する](#)」を参照してください。
- PingOne インスタンスから IAM Identity Center への SAML 接続。PingOne IAM Identity Center アプリケーションが、PingOne 管理者ポータルに追加されたら、そのアプリケーションを使用して、PingOne インスタンスから IAM Identity Center への SAML 接続を設定する必要があります。両端のメタデータの「ダウンロード」および「インポート」機能を使用して、PingOne と IAM Identity Center 間で SAML メタデータを交換します。この接続を設定する手順については、PingOne のドキュメントを参照してください。

考慮事項

以下は、IAM Identity Center によるプロビジョニングの実装方法に影響を与える可能性がある PingOne に関する重要な注意事項です。

- PingOne は、SCIM によるグループのプロビジョニングをサポートしていません。Ping の SCIM のグループサポートに関する最新情報については、PingOne にお問い合わせください。
- PingOne 管理者ポータルでプロビジョニングを無効にしても、PingOne からユーザーのプロビジョニングが継続される場合があります。プロビジョニングをすぐに終了する必要がある場合は、該当する SCIM ベアラートークンを削除するか、IAM Identity Center の [SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする](#) を無効にします。
- ユーザーの属性が PingOne で設定されたデータストアから削除されても、IAM Identity Center の対応するユーザーからはその属性は削除されません。これは、PingOne's のプロビジョナーの実装における既知の制限です。属性が変更された場合、その変更は IAM Identity Center に同期されません。
- 以下は、PingOne での SAML 設定に関する重要な注意事項です。
 - IAM Identity Center は NameId 形式として emailaddress のみサポートします。これは、PingOne の SAML_SUBJECT マッピングのために、PingOne のディレクトリ内で一意であり、NULL 以外で、E メール/UPN としてフォーマットされた (例えば、user@domain.com) ユーザー属性を選択する必要があるということです。E メール (仕事用) は、の PingOne 内部ディレクトリを使ったテスト構成に使用するのに適した値です。
 - PingOne で + 文字を含むメールアドレスを使用しているユーザーが IAM Identity Center にサインインできず、'SAML_215' や 'Invalid input' などのエラーが発生することがあります。この問題を解決するには、PingOne で、[属性マッピング] の [SAML_SUBJECT] マッピングで [詳細] オプションを選択します。次に、[SP に送信する名前 ID フォーマット:] をドロップダウンメニューで「urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress」に設定します。

ステップ 1: IAM Identity Center でプロビジョニングを有効にする

この最初のステップでは、IAM Identity Center コンソールを使用して、自動プロビジョニングを有効にします。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。

4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。後で IdP でプロビジョニングを設定するときに、これらを に貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

IAM Identity Center でプロビジョニングを設定したので、PingOne IAM Identity Center アプリケーションを使用して残りのタスクを完了する必要があります。これらのステップについて、次の手順で説明します。

ステップ 2: PingOne でプロビジョニングを設定する

PingOne IAM Identity Center アプリケーションで以下の手順を使用して、IAM Identity Center によるプロビジョニングを有効にします。この手順では、PingOne IAM Identity Center アプリケーションが PingOne 管理ポータルに既に追加されていることを前提としています。まだ実行していない場合は、「[前提条件](#)」を参照してから、この手順を実行して SCIM プロビジョニングを設定してください。

PingOne でプロビジョニングを設定するには

1. PingOne の SAML 設定でインストールした PingOne IAM Identity Center アプリケーションを開きます ([アプリケーション] > [マイアプリケーション])。 「[前提条件](#)」を参照してください。
2. ページの下部までスクロールします。[User Provisioning] (ユーザープロビジョニング) では、[Complete] (完了) リンクを選択して、接続のユーザープロビジョニング構成に移動します。
3. [Provisioning Instructions] (プロビジョニング手順) ページで、[Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択します。

4. 前の手順で、IAM Identity Center から [SCIM エンドポイント] の値をコピーしました。その値を PingOne IAM Identity Center アプリケーションの [SCIM URL] フィールドに貼り付けます。また、前の手順で、IAM アイデンティティセンターの [アクセストークン] の値をコピーしました。その値を PingOne IAM Identity Center アプリケーションの [ACCESS_TOKEN] フィールドに貼り付けます。
5. [REMOVE_ACTION] では、[Disabled] または [Delete] のいずれかを選択します (詳細はページの説明を参照してください)。
6. [Attribute Mapping] (属性マッピング) ページでは、このページで紹介した [考慮事項](#) のガイダンスに従って、SAML_SUBJECT (NameId) アサーションに使用する値を選択します。[Next] (次へ) を選択して続行します。
7. [PingOne アプリケーションのカスタマイズ - IAM Identity Center] ページで、必要なカスタマイズの変更を行い (オプション)、[次のステップに進む] をクリックします。
8. [グループアクセス] ページでは、プロビジョニングと IAM Identity Center へのシングルサインオンを有効にするユーザーを含むグループを選択します。[Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択します。
9. ページの下部までスクロールして、[Finish] (完了) を選択してプロビジョニングを開始します。
10. ユーザーが IAM Identity Center に正常に同期されたことを確認するには、IAM Identity Center コンソールに戻り、[ユーザー] を選択します。PingOne から同期されたユーザーは、[ユーザー] ページに表示されます。これらのユーザーは、IAM Identity Center 内のアカウントおよびアプリケーションに割り当てられるようになりました。

PingOne は SCIM によるグループやグループメンバーシップのプロビジョニングをサポートしていないことに注意してください。詳細については、Ping にお問い合わせください。

(オプション) ステップ 3: IAM Identity Center でのアクセスコントロールのために PingOne でユーザー属性を設定する

これは、AWS リソースへのアクセスを管理するために IAM Identity Center の属性を設定する PingOne 場合のオプションの手順です。PingOne で定義した属性は、SAML アサーションで IAM Identity Center に渡されます。その後、IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成し、PingOne から渡された属性に基づいてアクセスを管理します。

この手順を始める前に、最初に [アクセスコントロールの属性](#) 機能を有効にしておく必要があります。これを行う方法については、「[アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用される PingOne の属性の有効化と設定

1. PingOne の SAML 設定でインストールした PingOne IAM Identity Center アプリケーションを開きます (アプリケーション > マイアプリケーション)。
2. [Edit] (編集) を選択し、[Continue to Next Step] (次のステップに進む) を選択すると、[Attribute Mappings] (属性マッピング) ページが表示されます。
3. [Attribute Mappings] (属性マッピング) ページで [Add new attribute] (新規属性の追加) を選択し、以下の操作を行います。これらの手順は、IAM Identity Center でのアクセスコントロールに使用するために追加する各属性について行う必要があります。
 - a. [Application Attribute] (アプリケーション属性) フィールドに `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:AttributeName` と入力します。AttributeName を IAM Identity Center で想定している属性名に置き換えます。例えば、`https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:Email` と指定します。
 - b. [ID ブリッジ属性またはリテラル値] フィールドで、PingOne ディレクトリからユーザー属性を選択します。例えば、E メール (仕事用)。
4. [Next] (次へ) を数回選択して、次に [Finish] (完了) を選択します。

(オプション) アクセスコントロールの属性を渡す

IAM Identity Center の [アクセスコントロールの属性](#) 機能をオプションで使用して、Name 属性を `https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:{TagKey}` に設定した Attribute 要素を渡すことができます。この要素を使用すると、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS STSでのタグ付けの規則](#)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。例えば、タグのキーバリューのペア `CostCenter = blue` を渡すには、次のような属性を使用します。

```
<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl:CostCenter">
<saml:AttributeValue>blue
</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
```

複数の属性を追加する必要がある場合は、各タグに個別の Attribute 要素を含めます。

トラブルシューティング

PingOne を使用した一般的な SCIM および SAML のトラブルシューティングについては、以下のセクションを参照してください。

- [特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません](#)
- [IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題](#)
- [外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー](#)
- の詳細については PingOne、[「PingOne ドキュメント」](#) を参照してください。

以下のリソースは、作業中のトラブルシューティングに役立ちます AWS。

- [AWS re:Post](#) — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリンクを検索できます。
- [AWS サポート](#) - テクニカルサポートを受ける

デフォルトの IAM アイデンティティセンターディレクトリを使用してユーザーアクセスを設定する

IAM アイデンティティセンターを初めて有効にすると、Identity Center ディレクトリがデフォルトの ID ソースとして自動的に構成されるため、ID ソースを選択する必要はありません。組織が、Microsoft Active Directory、Microsoft Entra ID または Okta などの別の ID プロバイダーを使用している場合、デフォルト設定を使用する代わりに、その ID ソースを IAM アイデンティティセンターと統合することを検討してください。

目的

このチュートリアルでは、デフォルトのディレクトリを ID ソースとして使用し、IAM Identity Center 組織インスタンスを使用して管理ユーザーをセットアップしてテストします。この管理ユーザーは、ユーザーとグループを作成および管理し、アクセス許可セットを使用して AWS アクセスを許可します。次のステップでは、以下を作成します。

- *Nikki Wolf* という名前の管理ユーザー
- ##### という名前のグループ。
- *AdminAccess* という名前のアクセス許可セット

すべてが正しく作成されたことを確認するには、サインインして管理ユーザーのパスワードを設定します。このチュートリアルを完了すると、管理ユーザーを使用して IAM Identity Center にユーザーを追加し、追加のアクセス許可セットを作成し、アプリケーションへの組織アクセスを設定できます。または、ユーザーにアプリケーションへのアクセスを許可する場合は、この手順の[ステップ 1](#)に従って[アプリケーションアクセスを設定できます](#)。

前提条件

このチュートリアルを完了するには、次の前提条件が必要です。

- [IAM Identity Center を有効にする](#) および [IAM Identity Center の組織インスタンス](#)があります。
- IAM Identity Center の[アカウントインスタンス](#)がある場合は、ユーザーとグループを作成し、アプリケーションへのアクセスを許可できます。詳細については、「[アプリケーションアクセス](#)」を参照してください。
- にサインイン AWS Management Console し、IAM Identity Center コンソールに次のようにアクセスします。
 - New to AWS (ルートユーザー) – AWS アカウント ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - (AWS IAM 認証情報) を既に使用 – 管理者権限を持つ IAM 認証情報を使用してサインインします。
 - へのサインインの詳細については AWS Management Console、「[AWS サインイン ガイド](#)」を参照してください。
- IAM Identity Center ユーザーの多要素認証を設定できます。詳細については、「[IAM Identity Center で MFA を設定する](#)」を参照してください。

ステップ 1: ユーザーを追加する

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. IAM アイデンティティセンターナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択し、[ユーザーの追加] を選択します。
3. [ユーザーの詳細を指定] ページで、次の情報を入力します。
 - [ユーザー名] - このチュートリアルでは、**nikkiw** と入力します。

ユーザーを作成するときは、覚えやすいユーザー名を選択してください。アクセス AWS ポータルにサインインするには、ユーザーがユーザー名を覚えている必要があり、後で変更することはできません。

- [パスワード] - [このユーザーにパスワード設定の手順を記載した E メールを送信 (推奨)] を選択します。

このオプションでは、Amazon Web Services からユーザーに「Invitation to join IAM Identity Center」という件名の E メールが送信されます。E メールは、no-reply@signin.aws または no-reply@login.awsapps.com から送信されます。これらの E メールアドレスを承認済み送信者リストに追加してください。

- [E メールアドレス] - メールを受信できるユーザーの E メールアドレスを入力します。確認のため再入力します。各ユーザーは一意の E メールアドレスを持っている必要があります。
 - [名] - ユーザーの名を入力します。このチュートリアルでは、**Nikki** と入力します。
 - [姓] - ユーザーの姓を入力します。このチュートリアルでは、**Wolf** と入力します。
 - [表示名] - デフォルト値は、ユーザーの名と姓です。表示名を変更したい場合は、別の名前を入力できます。表示名はサインインポータルとユーザーリストに表示されます。
 - 必要に応じてオプション情報を入力します。このチュートリアルでは使用されないの、後で変更できます。
4. [次へ] を選択します。[ユーザーをグループに追加] ページが表示されます。**Nikki** に直接アクセス許可を与えるのではなく、管理者のアクセス許可を割り当てるグループを作成します。

[グループを作成] を選択する

新しいブラウザタブで [グループの作成] ページが開きます。

- a. [グループの詳細] の [グループ名] に、グループの名前を入力します。グループのロールを識別するグループ名を使用することをおすすめします。このチュートリアルでは、**Admin team** と入力します。
 - b. [グループを作成] を選択する
 - c. [グループ] ブラウザータブを閉じて、[ユーザーを追加] ブラウザータブに戻ります。
5. [グループ] 領域で、[更新] ボタンを選択します。**#####**グループがリストに表示されます。
- [#####]** の横にあるチェックボックスをオンにし、[次へ] を選択します。
6. [ユーザーの確認と追加] ページで、次のことを確認します。
- 主要情報は意図したとおりに表示されます。

- グループには、作成したグループに追加されたユーザーが表示されます。

変更するには、[Edit] (編集) を選択します。すべての情報が正しければ、[ユーザーを追加] を選択します。

ユーザーが追加されたことを知らせる通知メッセージが表示されます。

次に、**Nikki** がリソースにアクセスできるように、#####グループの管理権限を追加します。

ステップ 2: 管理者アクセス許可を追加する

Important

[IAM Identity Center の組織インスタンス](#)を有効にした場合にのみ、以下の手順に従います。

1. IAM アイデンティティセンターのナビゲーションペインの [マルチアカウントのアクセス許可] で、[AWS アカウント] を選択します。
2. [AWS アカウント] ページの[組織構造] には、自分の組織とその下のアカウントが階層内で表示されます。管理アカウントのチェックボックスをオンにし、[ユーザーまたはグループを割り当て] を選択します。
3. [ユーザーとグループを割り当てる] のワークフローが表示されます。これは、3 つのステップから構成されています。
 - a. [ステップ 1: ユーザーとグループの選択] では、作成した#####グループを選択します。次いで、[次へ] を選択します。
 - b. [ステップ 2: アクセス許可セットの選択] では、[許可セットを作成] を選択します。新しいタブが開き、アクセス許可セットを作成するための 3 つのサブステップが順を追って表示されます。
 - i. [ステップ 1: 許可セットタイプを選択] では、以下を完了します。
 - [許可セットのタイプ] で、[事前定義された許可セット] を選択します。
 - [事前定義された許可セットのポリシー] で [AdministratorAccess] を選択します。

[次へ] を選択します。

- ii. [ステップ 2: 許可セットの詳細を指定] では、デフォルト設定のままで、[次へ] を選択します。

デフォルト設定では、*AdministratorAccess* という名前の許可セットが作成され、セッション期間は 1 時間に設定されます。アクセス許可セットの名前を変更するには、[許可セット名] フィールドに新しい名前を入力します。

- iii. ステップ 3: 確認して作成するには、アクセス許可セットタイプが AWS 管理ポリシー *AdministratorAccess* を使用していることを確認します。[作成] を選択します。[アクセス許可セット] ページに、アクセス許可セットが作成されたことを知らせる通知が表示されます。この時点で、ウェブブラウザでこのタブを閉じてかまいません。

[ユーザーとグループを割り当てる] ブラウザタブでは、[ステップ 2: 許可セットを選択] でアクセス許可セットの作成ワークフローを開始した状態のままになっています。

[アクセス許可セット] 領域で、[更新] ボタンを選択します。作成した *AdministratorAccess* 許可セットがリストに表示されます。そのアクセス許可セットのチェックボックスを選択して、[次へ] を選択します。

- c. [ステップ 3: 割り当ての確認と送信] ページで、[#####] グループが選択されていることと、*AdministratorAccess* 許可セットが選択されていることを確認し、[送信] を選択します。

ページ AWS アカウント が更新され、 が設定されているというメッセージが表示されます。プロセスが完了するまで待ちます。

AWS アカウント ページに戻ります。通知メッセージは、AWS アカウント が再プロビジョニングされ、更新されたアクセス許可セットが適用されたことを通知します。

 お疲れ様でした。

最初のユーザー、グループ、アクセス許可セットが正常に設定されました。

このチュートリアル次の部分では、管理者認証情報を使用して AWS アクセスポータルにサインインして *Nikki* のアクセスをテストし、パスワードを設定します。すぐにコンソールからサインアウトします。

ステップ 3: ユーザーアクセスのテスト

これで **Nikki Wolf** は組織のユーザーになりました。Nikki Wolf は、サインインして、アクセス許可セットに従ってアクセス許可が付与されているリソースにアクセスできます。ユーザーが正しく設定されていることを確認するには、次のステップで **Nikki #** 認証情報を使用してサインインし、パスワードを設定します。ステップ 1 でユーザー **Nikki Wolf** を追加したときに、**Nikki** にパスワード設定手順が記載された E メールが送信されるように選択しました。この E メールを開いて、以下の操作を行います。

1. E メール内の [招待を承認] リンクを選択して招待を承諾します。

Note

E メールには、**Nikki #** ユーザー名と、組織へのサインインに使用する AWS アクセスポータル URL も含まれています。将来使用するためにこの情報を記録します。

新規ユーザーのサインアップページが表示され、**Nikki #** パスワードを設定し、[MFA デバイスを登録](#)できます。

2. **Nikki** のパスワードを設定すると、[サインイン] ページに移動します。**nikkiw** と入力して [次へ] を選択し、**Nikki** のパスワードを入力して [サインイン] を選択します。
3. AWS アクセスポータルが開き、アクセスできる組織とアプリケーションが表示されます。

組織を選択して のリストに展開 AWS アカウントし、アカウントを選択して、アカウントのリソースにアクセスするために使用できるロールを表示します。

各アクセス許可セットには、ロール方式とアクセスキー方式の 2 つの管理方式があります。

- ロール方式、例えば **AdministratorAccess** の場合、AWS Console Homeを開きます。
- アクセスキー - AWS CLI または SDK および AWS SDK で使用できる認証情報を提供します。自動的に更新される短期認証情報または短期アクセスキーのいずれかを使用するための情報が含まれます。詳細については、「[AWS CLI または AWS SDKs の IAM Identity Center ユーザー認証情報の取得](#)」を参照してください。

4. [ロール] のリンクを選択して AWS Console Homeにサインインします。

サインインし、AWS Console Home ページに移動します。コンソールを表示して、期待どおりのアクセス許可があることを確認します。

次のステップ

IAM アイデンティティセンターで管理ユーザーを作成したため、次のことができるようになりました。

- [アプリケーションを割り当てる](#)
- [他のユーザーを追加する](#)
- [ユーザーをアカウントに割り当てる](#)
- [追加のアクセス許可セットを設定する](#)

Note

同じユーザーに複数のアクセス許可セットを割り当てることもできます。最小権限の権限を適用するというベストプラクティスに従うには、管理ユーザーを作成した後に、より制限の厳しいアクセス権限セットを作成して同じユーザーに割り当てます。これにより、管理アクセス許可ではなく、必要なアクセス許可のみ AWS アカウント を使用して にアクセスできます。

ユーザーがアカウントをアクティブ化するための[招待を承諾](#)し、AWS アクセスポータルにサインインすると、ポータルに表示される項目は、割り当てられている AWS アカウント、ロール、およびアプリケーションのみです。

ビデオチュートリアル

追加のリソースとして、以下のビデオチュートリアルを使用して、外部 ID プロバイダーの設定について詳しく知ることができます。

- [での外部 ID プロバイダー間の移行 AWS IAM Identity Center](#)
- [を使用して既存の AWS IAM Identity Center インスタンスをフェデレーションする Microsoft Entra ID](#)

IAM アイデンティティセンターを使用した認証

ユーザーは、ユーザー名を使用して AWS アクセスポータルにサインインします。その際、IAM Identity Center は、ユーザーの E メールアドレスに関連付けられたディレクトリに基づいて、IAM Identity Center 認証サービスにリクエストをリダイレクトします。認証されると、AWS アカウントとサードパーティー製の SaaS (Software as a Service) アプリケーションが、追加のサインインプロンプトなしでポータルに表示されて、それらへの単一サインオンアクセスが可能になります。つまり、ユーザーは毎日使用するさまざまな割り当てられた AWS アプリケーションの複数のアカウント認証情報を追跡する必要がなくなります。

認証セッション

IAM Identity Center によって維持される認証セッションには、IAM Identity Center へのユーザーのサインインを表す認証セッションと、Amazon SageMaker AI Studio や Amazon Managed Grafana などの AWS マネージドアプリケーションへのユーザーのアクセスを表す認証セッションの 2 種類があります。ユーザーが IAM アイデンティティセンターにサインインするたびに、IAM アイデンティティセンターで設定した期間 (最大 90 日間) のサインインセッションが作成されます。詳細については、「[AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。ユーザーがアプリケーションにアクセスするたびに、IAM アイデンティティセンターのサインインセッションを使用して、そのアプリケーションの IAM アイデンティティセンターアプリケーションセッションが作成されます。IAM Identity Center アプリケーションセッションの有効期間は 1 時間で、リフレッシュできます。ですので、IAM Identity Center アプリケーションセッションは、取得元の IAM Identity Center サインインセッションが有効である限り、1 時間ごとに自動的に更新されます。ユーザーが AWS アクセスポータルを使用してサインアウトすると、ユーザーのサインインセッションは終了します。アプリケーションがその後セッションを更新すると、アプリケーションセッションは終了します。

ユーザーが IAM アイデンティティセンターを使用して AWS Management Console または にアクセスする場合 AWS CLI、IAM アイデンティティセンターのサインインセッションを使用して、対応する IAM アイデンティティセンターのアクセス許可セットで指定された IAM セッションを取得します (具体的には、IAM アイデンティティセンターは、IAM アイデンティティセンターが管理する IAM ロールをターゲットアカウントで引き受けます)。IAM セッションは、無条件に、権限セットで指定された時間だけ持続します。

Note

IAM Identity Center は、ID ソースとして機能する ID プロバイダーによって開始された SAML シングルログアウトをサポートしていません。また、IAM Identity Center を ID プロバイダーとして使用する SAML アプリケーションに SAML シングルログアウトを送信しません。

IAM Identity Center 管理者がユーザーを削除または無効にすると、ユーザーはすぐに AWS アクセスポータルにアクセスできなくなり、新しいアプリケーションまたは IAM ロールセッションを開始するためにサインインし直すことができなくなります。ユーザーは 30 分以内に既存のアプリケーションセッションにアクセスできなくなります。既存の IAM ロールセッションは、IAM Identity Center アクセス許可セットで設定されたセッション期間に基づいて続行されます。最大セッション期間は 12 時間です。

IAM Identity Center 管理者がユーザーのセッションを取り消すか、ユーザーがサインアウトすると、ユーザーはすぐに AWS アクセスポータルにアクセスできなくなり、新しいアプリケーションまたは IAM ロールセッションを開始するためにサインインし直す必要があります。ユーザーは 30 分以内に既存のアプリケーションセッションにアクセスできなくなります。既存の IAM ロールセッションは、IAM Identity Center アクセス許可セットで設定されたセッション期間に基づいて続行されます。最大セッション期間は 12 時間です。

次の表は、前述の IAM Identity Center の動作をまとめたものです。

アクション	ユーザーが IAM Identity Center アクセスを失った	ユーザーが新しいアプリケーションセッションを作成できない	ユーザーが既存のアプリケーションセッションにアクセスできない	ユーザーが既存の AWS アカウト セッションにアクセスできなくなる
ユーザーが無効	即時に有効	即時に有効	30 分以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限に

アクション	ユーザーが IAM Identity Center アクセスを失った	ユーザーが新しいアプリケーションセッションを作成できない	ユーザーが既存のアプリケーションセッションにアクセスできない	ユーザーが既存の AWS アカウント セッションにアクセスできなくなる よって異なります。
ユーザーの削除	即時に有効	即時に有効	30 分以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限によって異なります。
ユーザーセッションが取り消されました	アクセスを回復するには、ユーザーが再度サインインする必要があります	即時に有効	30 分以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限によって異なります。
ユーザーがサインアウトする	アクセスを回復するには、ユーザーが再度サインインする必要があります	即時に有効	30 分以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限によって異なります。

IAM Identity Center 管理者が[アプリケーションアクセスを削除する](#)と、ユーザーは既存のアプリケーションにアクセスできなくなります。既存のアプリケーションへのユーザーのアクセスは、アプリケーションアクセスの削除後 1 時間以内に失われます。既存の IAM ロールセッションは、IAM Identity Center アクセス許可セットで設定されたセッション期間に基づいて続行されます。最大セッション期間は 12 時間です。

次の表は、前述の IAM Identity Center の動作をまとめたものです。

アクション	ユーザーが IAM Identity Center アクセスを失った	ユーザーが新しいアプリケーションセッションを作成できない	ユーザーが既存のアプリケーションセッションにアクセスできない	ユーザーが既存の AWS アカウント セッションにアクセスできなくなる
ユーザーから削除されたアプリケーションまたは AWS アカウント アクセス	いいえ - ユーザーは引き続き IAM Identity Center にアクセスできます	即時に有効	1 時間以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限によって異なります。
アプリケーションまたは が割り当てられたグループから削除されたユーザー AWS アカウント	いいえ - ユーザーは引き続き IAM Identity Center にアクセスできます	1 時間以内	2 時間以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限によって異なります。
グループから削除されたアプリケーションまたは AWS アカウント アクセス	いいえ - ユーザーは引き続き IAM Identity Center にアクセスできます	即時に有効	1 時間以内	12 時間以内。期間は、アクセス許可セット用に設定された IAM ロールセッションの有効期限に

アクション	ユーザーが IAM Identity Center アクセスを失った	ユーザーが新しいアプリケーションセッションを作成できない	ユーザーが既存のアプリケーションセッションにアクセスできない	ユーザーが既存の AWS アカウント セッションにアクセスできなくなる
				よって異なります。

削除されたユーザーのアクセスを取り消す

IAM Identity Center ユーザーが無効化または削除されたときに、承認された API コールを行うアクセスをすぐに取り消すには、次の操作を行います。

1. すべてのリソースに対するすべてのアクションに明示的なDeny効果を追加して、ユーザーに割り当てられたアクセス許可セット (複数可) のインラインポリシーを追加または更新します。
2. `aws:userid` または `identitystore:userid` 条件キーを指定します。

または、[サービスコントロールポリシー](#)を使用して、組織内のすべてのメンバーアカウントに対するユーザーのアクセスを取り消すこともできます。

Example アクセスを取り消す SCPs

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:UserId": "*:deleteduser@domain.com"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:UserId": "DELETEDUSER_ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

ワークフォースユーザーを接続する

IAM Identity Center は、ワークフォースユーザーを Amazon Q Developer や Amazon QuickSight などの AWS マネージドアプリケーションやその他の AWS リソースに接続するための AWS ソリューションです。既存の ID プロバイダーを接続してお手持ちのディレクトリとの間でユーザーやグループを同期したり、あるいは IAM アイデンティティセンター内でユーザーを直接作成して管理することができます。

へのアクセスに IAM を既に見て使っていますか AWS アカウント？

AWS マネージドアプリケーションへのアクセスに IAM Identity Center を使用するには、現在の AWS アカウント ワークフローを変更する必要はありません。アクセスに [IAM ユーザーまたは IAM ユーザーとのフェデレーション](#) を使用している場合、ユーザーは常に AWS アカウント 同じ方法で AWS アカウント に引き続きアクセスでき、既存のワークフローを引き続き使用してそのアクセスを管理できます。

トピック

- [IAM アイデンティティセンターにおけるユーザー、グループ、およびプロビジョニング](#)
- [ID ソースを管理する](#)
- [AWS アクセスポータルの使用](#)
- [Identity Center ユーザー用の多要素認証](#)

IAM アイデンティティセンターにおけるユーザー、グループ、およびプロビジョニング

IAM Identity Center を使用すると、サインインできるユーザーとアクセスできるリソースを制御できます。サインインするには、ユーザーをプロビジョニングする必要があります。その後、プロビジョニングされたユーザーまたはグループにのみアクセスを割り当てることができます。

外部 ID プロバイダーから取得する場合、および IAM アイデンティティセンター内で直接作成する場合の両方について、ユーザーとグループのプロビジョニング方法について説明します。

ユーザー名と E メールアドレスの一意性

IAM Identity Center では、各ユーザーに一意のユーザー名が必要です。ユーザー名はユーザーのプライマリ識別子です。ユーザー名はユーザーの E メールアドレスと一致する必要はありません。IAM

Identity Center では、ユーザーのすべてのユーザー名と E メールアドレスが NULL ではなく一意である必要があります。

グループ

グループは、定義するユーザーの論理的な組み合わせです。グループを作成し、グループにユーザーを追加できます。IAM Identity Center は、ネストされたグループ (グループ内のグループ) をサポートしていません。グループは、AWS アカウント および アプリケーションへのアクセスを割り当てる場合に便利です。各ユーザーを個別に割り当てるのではなく、グループに権限を与えます。その後、グループにユーザーを追加したり削除したりすると、そのユーザーはグループに割り当てられたアカウントやアプリケーションへのアクセス権を動的に得たり、失ったりします。

ユーザーおよびグループのプロビジョニング

プロビジョニングは、IAM Identity Center と AWS マネージドアプリケーション、またはカスタマー マネージドアプリケーションがユーザーおよびグループの情報を使用できるようにするプロセスです。ユーザーとグループを IAM アイデンティティセンターで直接作成することも、アイデンティティソースを IAM アイデンティティセンターに接続することもできます。IAM Identity Center を使用すると、接続されたアプリケーションとへのアクセスをユーザーとグループに割り当てることができます AWS アカウント。

IAM Identity Center のプロビジョニングは、使用する ID ソースに応じて異なります。詳細については、「[ID ソースを管理する](#)」を参照してください。

ユーザーとグループのプロビジョニング解除

プロビジョニング解除は、IAM Identity Center からユーザーとグループ情報を削除するプロセスです。

IAM アイデンティティセンターで Active Directory または外部 ID プロバイダーを使用している場合は、IAM アイデンティティセンターではなく、これらの ID ソースからユーザーとグループを削除する必要があります。ID ソースが Active Directory または外部 ID プロバイダーである場合、IAM Identity Center ユーザーとグループを削除しても、それらは完全に削除されません。IdP 内のユーザーの IAM アイデンティティセンターへの自動プロビジョニングを設定している場合、以前に削除されたこれらのユーザーとグループは IAM アイデンティティセンターで再プロビジョニングされます。

IAM Identity Center ユーザーまたはグループのプロビジョニングを解除する必要がある場合は、まず、プロビジョニングを解除するユーザーまたはグループに対する[アクセス許可セットまたはアプ](#)

[リケーションの割り当てをすべて削除](#)する必要があります。それ以外の場合は、IAM アイデンティティセンターに未割り当てのアクセス許可セットとアプリケーション割り当てがあります。

ID ソースを管理する

IAM Identity Center の ID ソースは、ユーザーやグループがどこで管理されているかを定義します。ID ソースを設定したら、ユーザーまたはグループを検索して、アプリケーション AWS アカウント、またはその両方へのシングルサインオンアクセスを許可できます。

ID ソースは AWS Organizationsで組織あたり 1 つのみ持つことができます。ID ソースとして以下のいずれかを選択できます。

- 外部 ID プロバイダー Okta や Microsoft Entra ID などの外部 ID プロバイダー (IdP) でユーザーを管理したい場合は、このオプションを選択します。
- Active Directory – AWS Directory Service または のセルフマネージド AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを使用して、ディレクトリ内のユーザーの管理を継続する場合は、このオプションを選択しますActive Directory (AD)。
- Identity Center ディレクトリ — IAM アイデンティティセンターを初めて有効にすると、別の ID ソースを選択しない限り、デフォルトの ID ソースとして Identity Center ディレクトリで自動的に設定されます。Identity Center ディレクトリを使用して、ユーザーとグループを作成し、そのユーザーとグループにアクセスレベルを AWS アカウント およびアプリケーションに割り当てます。

Note

IAM Identity Center は SAMBA4 ベースの Simple AD をアイデンティティソースとしてサポートしていません。

トピック

- [ID ソースの変更に関する注意事項](#)
- [アイデンティティソースを変更する](#)
- [すべての ID ソースタイプのサインインと属性の使用を管理](#)
- [IAM Identity Center で ID を管理する](#)
- [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)
- [外部 ID プロバイダーの管理](#)

ID ソースの変更にに関する注意事項

アイデンティティソースはいつでも変更できますが、この変更が現在のデプロイにどのように影響するかを検討することをお勧めします。

あるアイデンティティソースですでにユーザーとグループを管理している場合、別のアイデンティティソースに変更すると、IAM アイデンティティセンターで設定したユーザーとグループの割り当てがすべて削除される可能性があります。この場合、IAM Identity Center の管理ユーザーを含むすべてのユーザーは、AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを失います。

IAM アイデンティティセンターの ID ソースを変更する前に、以下の考慮事項を確認してください。ID ソースの変更を続行する場合は、詳細について [アイデンティティソースを変更する](#) を参照してください。

IAM Identity Center ディレクトリと Active Directory 間の変更

すでに Active Directory でユーザーとグループを管理している場合は、IAM アイデンティティセンターを有効にして ID ソースを選択するときに、ディレクトリの接続を検討することをお勧めします。デフォルトの Identity Center ディレクトリにユーザーやグループを作成して割り当てを行う前に、この作業を行ってください。

既に Identity Center のデフォルトディレクトリでユーザーとグループを管理している場合は、次の点を考慮してください。

- 割り当ての削除、ユーザーとグループの削除 — ID ソースを Active Directory に変更すると、ユーザーとグループが Identity Center ディレクトリから削除されます。この変更により、割り当ても削除されます。この場合、Active Directory に変更した後に、Active Directory のユーザーとグループを Identity Center ディレクトリに同期してから、それらの割り当てを再適用する必要があります。

Active Directory を使用しない場合は、Identity Center のディレクトリにユーザーとグループを作成し、割り当てを行う必要があります。

- ID が削除されても割り当ては削除されない — アイデンティティセンターディレクトリで ID が削除されると、IAM アイデンティティセンターでも対応する割り当てが削除されます。しかし Active Directory では、(Active Directory または同期された ID のどちらかで) ID が削除されても、対応する割り当ては削除されません。
- API のアウトバウンド同期なし — Active Directory をアイデンティティソースとして使用する場合、「[作成、更新、および削除](#)」API は注意して使用することをお勧めします。IAM アイデンティ

ティセンターはアウトバウンド同期をサポートしていないため、これらの API を使用してユーザーまたはグループに加えた変更によってアイデンティティソースが自動的に更新されることはありません。

- アクセスポータル URL が変更されます – IAM Identity Center と Active Directory の間で ID ソースを変更すると、AWS アクセスポータルの URL も変更されます。
- Identity Store APIs を使用して IAM Identity Center コンソールでユーザーを削除または無効にすると、アクティブなセッションを持つユーザーは、統合されたアプリケーションとアカウントに引き続きアクセスできます。認証セッションの期間とユーザー動作については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターがユーザーとグループをどのようにプロビジョニングするかについては、「[Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターから外部 IdP への変更

ID ソースを IAM アイデンティティセンターから外部 ID プロバイダー (IdP) に変更する場合は、次の点を考慮してください。

- 割り当てとメンバーシップは正しいアサーションで機能する – 新しい IdP が正しいアサーション (SAML nameID など) を送信する限り、ユーザー割り当て、グループ割り当て、グループメンバーシップは引き続き機能します。これらのアサーションは、IAM アイデンティティセンターのユーザー名およびグループと一致する必要があります。
- アウトバウンド同期なし – IAM アイデンティティセンターはアウトバウンド同期をサポートしていないため、IAM アイデンティティセンターで行ったユーザーやグループの変更によって外部 IdP が自動的に更新されることはありません。
- SCIM プロビジョニング – SCIM プロビジョニングを使用している場合、ID プロバイダーのユーザーおよびグループに対する変更は、ID プロバイダーがそれらの変更を IAM アイデンティティセンターに送信した後にのみ IAM アイデンティティセンターに反映されます。「[自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)」を参照してください。
- ロールバック – IAM アイデンティティセンターを使用して ID ソースをいつでも元に戻すことができます。「[IAM アイデンティティセンターから外部 IdP への変更](#)」を参照してください。
- セッション期間の有効期限が切れると、既存のユーザーセッションを取り消し – ID ソースを外部 ID プロバイダーに変更すると、アクティブなユーザーセッションは、コンソールで設定された最大セッション期間の残りの間、継続します。例えば、AWS アクセスポータルセッションの所要時間を 8 時間に設定し、4 時間目に ID ソースを変更した場合、アクティブなユーザーセッションはさらに 4 時間保持されます。ユーザーセッションを取り消すには、「[AWS アクセスポータル](#)

と [AWS 統合アプリケーションのアクティブなユーザーセッションを削除する](#)」を参照してください。

- Identity Store APIs を使用して IAM Identity Center コンソールでユーザーを削除または無効にすると、アクティブなセッションを持つユーザーは、統合されたアプリケーションとアカウントに引き続きアクセスできます。認証セッションの期間とユーザー動作については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

 Note

ユーザーの削除後、IAM アイデンティティセンターコンソールからユーザーセッションを取り消すことはできません。

IAM アイデンティティセンターがユーザーとグループをどのようにプロビジョニングするかについては、「[外部 ID プロバイダーの管理](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターから外部 IdP への変更

ID ソースを IAM アイデンティティセンターから外部 ID プロバイダー (IdP) に変更する場合は、次の点を考慮してください。

- IAM アイデンティティセンターではすべての割り当てが保持されます。
- パスワードリセットを強制する — IAM アイデンティティセンターでパスワードを持っていたユーザーは、以前のパスワードでサインインを続けることができます。外部 IdP にいて、IAM アイデンティティセンターにいなかったユーザーに対して、パスワードリセットを強制する必要があります。
- セッション期間の有効期限が切れると、既存のユーザーセッションが取り消される — ID ソースを IAM アイデンティティセンターに変更すると、アクティブなユーザーセッションは、コンソールで設定された最大セッション期間の残りの時間の間、継続されます。例えば、AWS アクセスポータルセッションの所要時間が 8 時間で、4 時間目に ID ソースを変更した場合、アクティブなユーザーセッションはさらに 4 時間実行されます。ユーザーセッションを取り消すには、「[AWS アクセスポータルと AWS 統合アプリケーションのアクティブなユーザーセッションを削除する](#)」を参照してください。
- Identity Store APIs を使用して IAM Identity Center コンソールでユーザーを削除または無効にすると、アクティブなセッションを持つユーザーは、統合されたアプリケーションとアカウントに引き続きアクセスできます。認証セッションの期間とユーザー動作については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

 Note

ユーザーの削除後、IAM アイデンティティセンターコンソールからユーザーセッションを取り消すことはできません。

IAM アイデンティティセンターがユーザーとグループをどのようにプロビジョニングするかについては、「[IAM Identity Center で ID を管理する](#)」を参照してください。

ある外部 IdP から別の外部 IdP への変更

IAM アイデンティティセンターの ID ソースとして既に外部 IdP を使用していて、別の外部 IdP に変更する場合は、次の点を考慮してください。

- アサインメントとメンバーシップは正しいアサーションで機能する – IAM アイデンティティセンターはアサインメントをすべて保持します。新しい IdP が正しいアサーション (SAML nameID など) を送信する限り、ユーザー割り当て、グループ割り当て、グループメンバーシップは引き続き機能します。

これらのアサーションは、ユーザーが新しい外部 IdP を介して認証する際に、IAM アイデンティティセンターのユーザー名と一致する必要があります。

- SCIM プロビジョニング – IAM アイデンティティセンターへのプロビジョニングに SCIM を使用している場合は、本ガイドの IdP 固有の情報や IdP のドキュメントを確認して、SCIM を有効にしたときに新しいプロバイダーでユーザーやグループが正しく一致するかどうかを確認するようお勧めします。
- セッション期間の有効期限が切れると、既存のユーザーセッションが取り消される – ID ソースを別の外部 ID プロバイダーに変更すると、アクティブなユーザーセッションは、コンソールで設定された最大セッション期間の残り時間の間、継続します。例えば、AWS アクセスポータルセッションの所要時間が 8 時間で、4 時間目に ID ソースを変更した場合、アクティブなユーザーセッションはさらに 4 時間保持されます。ユーザーセッションを取り消すには、「[AWS アクセスポータルと AWS 統合アプリケーションのアクティブなユーザーセッションを削除する](#)」を参照してください。
- Identity Store APIs を使用して IAM Identity Center コンソールでユーザーを削除または無効にすると、アクティブなセッションを持つユーザーは、統合されたアプリケーションとアカウントに引き続きアクセスできます。認証セッションの期間とユーザー動作については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

Note

ユーザーの削除後、IAM アイデンティティセンターコンソールからユーザーセッションを取り消すことはできません。

IAM アイデンティティセンターがユーザーとグループをどのようにプロビジョニングするかについては、「[外部 ID プロバイダーの管理](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターと Active Directory の切り替え

アイデンティティソースを外部 IdP から Active Directory に、または Active Directory から外部 IdP に変更する場合は、次の点を考慮してください。

- ユーザー、グループ、割り当てが削除される — すべてのユーザー、グループ、および割り当てが IAM アイデンティティセンターから削除されます。外部の IdP や Active Directory のユーザーやグループの情報は影響を受けません。
- ユーザーのプロビジョニング — 外部 IdP に変更した場合、ユーザーのプロビジョニングに IAM アイデンティティセンターを設定する必要があります。または、外部 IdP のユーザーやグループを手動でプロビジョニングしてから、割り当てを設定する必要があります。
- アサインメントとグループの作成 — Active Directory に変更する場合は、Active Directory 内のディレクトリにあるユーザーとグループを使用してアサインメントを作成する必要があります。
- Identity Store APIs を使用して IAM Identity Center コンソールでユーザーを削除または無効にすると、アクティブなセッションを持つユーザーは、統合されたアプリケーションとアカウントに引き続きアクセスできます。認証セッションの期間とユーザー動作については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターがユーザーとグループをどのようにプロビジョニングするかについては、「[Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)」を参照してください。

アイデンティティソースを変更する

以下の手順では、IAM アイデンティティセンターが提供するディレクトリ (デフォルトの ID センターディレクトリ) から Active Directory または外部 ID プロバイダ、またはその逆に変更する方法について説明します。次に進む前に、[ID ソースの変更に関する注意事項](#)の情報を確認してください。この手順を完了するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスが必要です。詳細につ

いては、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

⚠ Warning

現在のデプロイに応じて、この変更により、IAM Identity Center で設定したユーザーとグループの割り当てがすべて削除されます。この変更により、アクセス許可セットの IAM ロールも から削除されます AWS アカウント。そのため、リソースポリシーを更新する必要があります。これにより、AWS KMS キーと Amazon EKS クラスターへのアクセスが中断されないようにする必要があります。詳細については[リソースポリシー、Amazon EKS クラスター設定マップ、および AWS KMS キーポリシーでのアクセス許可セットの参照](#)を参照してください。

この場合、IAM Identity Center の管理ユーザーを含むすべてのユーザーとグループは、AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを失います。

アイデンティティソースを変更するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページの [ID ソース] タブを選択します。[アクション] を選択し、[ID ソースの変更] を選択します。
4. [ID ソースを変更] ページで、切り替え先のソースを選択し、[次へ] を選択します。

Active Directory に変更する場合は、次のページのメニューから使用可能なディレクトリを選択します。

⚠ Important

ID ソースを Active Directory に変更したり、Active Directory から変更したりすると、ID センターのディレクトリからユーザーとグループが削除されます。この変更により、IAM アイデンティティセンターで設定した割り当てもすべて削除されます。

外部 ID プロバイダーに切り替えるには、[外部 ID プロバイダに接続する方法](#)の手順を実施することをお勧めします。

5. 免責事項を読み、次に進む準備ができたら、[許諾] と入力してください。

6. [IDソースの変更] を選択します。アイデンティティソースを Active Directory に変更する場合は、次のステップに進んでください。
7. ID ソースを Active Directory に変更すると、[設定] ページが表示されます。[設定] ページでは、次のいずれかの操作を行います。
 - [ガイド付きセットアップ] を選択します。ガイド付きセットアッププロセスを完了する方法についての詳細は、[ガイド付きセットアップ](#)を参照してください。
 - [アイデンティティソース] セクションで、[アクション] を選択し、[同期の管理] を選択して、[同期範囲]、つまり同期するユーザーとグループのリストを設定します。

すべての ID ソースタイプのサインインと属性の使用を管理

IAM Identity Center を使用すると、管理者は AWS アクセスポータルの使用を制御し、AWS アクセスポータルとアプリケーションのユーザーのセッション期間を設定し、アクセスコントロールに属性を使用できます。これらの機能はアイデンティティセンターディレクトリまたは外部 ID プロバイダーを ID ソースとして使用します。

IAM アイデンティティセンターでサポートされるユーザー属性とグループ属性

属性とは、name、email、members など、個々のユーザーやグループのオブジェクトを定義し、識別するための情報のことです。IAM アイデンティティセンターは、ユーザー作成時に手動で入力された属性であるか、あるいは SCIM (System for Cross-Domain Identity Management) 仕様で定義されているような同期エンジンを使用して自動的にプロビジョニングされた属性であるかにかかわらず、最も代表的な属性をサポートします。

- クロスドメイン ID 管理 (SCIM) 仕様の詳細については、「<https://tools.ietf.org/html/rfc7642>://www.」を参照してください。
- 手動および自動プロビジョニングの詳細については、「[ユーザーが外部の IdP から来た場合のプロビジョニング](#)」を参照してください。
- 属性のマッピングの詳細については、「[IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターは自動プロビジョニングのユースケースのために SCIM をサポートしているので、アイデンティティセンターは、いくつかの例外を除いて、SCIM 仕様に記載されているのと同じユーザーとグループの属性をすべてサポートしています。次のセクションでは、IAM アイデンティティセンターでサポートしていない属性について説明します。

ユーザーオブジェクト

SCIM ユーザースキーマ (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643#section-8.3>) のすべての属性は、IAM Identity Center ID ストアでサポートされていますが、以下を除きます。

- password
- ims
- photos
- entitlements
- x509Certificates

ユーザーのすべてのサブ属性がサポートされていますが、以下の項目はサポートされていません。

- 複数の値を持つ属性のうち、'display' の副属性 (例えば、emails や phoneNumbers など)
- 'meta' 属性の 'version' サブ属性

オブジェクトをグループ化

SCIM グループスキーマ (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643#section-8.4>) のすべての属性がサポートされています。

グループのすべてのサブ属性は、以下を除いてサポートされています。

- 多値属性 (例: メンバー) の 'display' サブ属性。

トピック

- [AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間を設定する](#)
- [AWS アクセスポータルと AWS 統合アプリケーションのアクティブなユーザーセッションを削除する](#)

AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間を設定する

IAM アイデンティティセンター管理者は、IAM アイデンティティセンターおよび AWS アクセスポータルと統合された両方のアプリケーションについて、セッション期間を設定できます。AWS アク

セスポータル および IAM Identity Center 統合アプリケーションへの認証のセッション期間は、ユーザーが再認証なしでサインインできる最大時間です。IAM アイデンティティセンターの管理者は、アクティブな AWS アクセスポータルセッションを終了し、統合アプリケーションのセッションを終了することもできます。

デフォルトのセッション期間は 8 時間です。IAM アイデンティティセンター管理者は、最小 15 分から最大 90 日までの期間を指定できます。カスタム期間値は分単位で入力し、15~10080 分 (7 日) の間で指定する必要があります。認証セッション期間とユーザー動作の詳細については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

Note

AWS アクセスポータルセッションの期間を変更し、AWS アクセスポータルセッションを終了しても、アクセス許可セットで定義した AWS Management Console セッションの期間には影響しません。

以下のトピックでは、AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間の設定について説明します。

前提条件と考慮事項

AWS アクセスポータルと IAM Identity Center 統合アプリケーションのセッション期間を設定するための前提条件と考慮事項を次に示します。

外部 ID プロバイダー

IAM アイデンティティセンターは SAML アサーションの `SessionNotOnOrAfter` 属性を使用して、セッションを有効に維持できる期間を決定します。

- `SessionNotOnOrAfter` が SAML アサーションで渡されない場合、AWS アクセスポータルセッションの期間は、外部 IdP セッションの期間の影響を受けません。例えば、IdP セッション期間が 24 時間で、IAM Identity Center で 18 時間のセッション期間を設定した場合、ユーザーは 18 時間後に AWS アクセスポータルで再認証する必要があります。
- `SessionNotOnOrAfter` が SAML アサーションで渡された場合、セッション期間値は、AWS アクセスポータルセッション期間と SAML IdP セッション期間のうち短い方に設定されます。IAM アイデンティティセンターで 72 時間のセッション期間を設定し、IdP のセッション期間が 18 時間の場合、ユーザーは IdP で定義された 18 時間の AWS リソースにアクセスできます。

- IdP のセッション期間が IAM アイデンティティセンターで設定されたセッション期間よりも長い場合、ユーザーは IdP との有効なログインセッションに基づいて、認証情報を再入力することなく、新しい IAM アイデンティティセンターセッションを開始できます。

AWS CLI および SDK セッション

、AWS ソフトウェア開発キット (SDKs) AWS Command Line Interface、またはその他の AWS 開発ツールを使用してプログラムで AWS サービスにアクセスする場合は、AWS アクセスポータルと IAM Identity Center 統合アプリケーションのセッション期間を設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。

- アクセス[AWS ポータルのセッション期間は、IAM Identity Center コンソールで設定](#)する必要があります。
- 共有 AWS 設定ファイルでシングルサインオン設定用のプロファイルを定義する必要があります。このプロファイルは、AWS アクセスポータルに接続するために使用されます。SSO トークンプロバイダーの設定を使用することをお勧めします。この設定では、AWS SDK またはツールは更新された認証トークンを自動的に取得できます。詳細については、AWS SDK とツールリファレンスガイドの「[SSO トークンプロバイダーの設定](#)」を参照してください。
- ユーザーは、セッション管理をサポートするバージョンの AWS CLI または SDK を実行する必要があります。

AWS CLI セッション管理をサポートする最小バージョン

以下は、セッション管理 AWS CLI をサポートする の最小バージョンです。

- AWS CLI V2 2.9 以降
- AWS CLI V1 1.27.10 「」以降

AWS CLI 最新バージョンをインストールまたは更新する方法については、[「の最新バージョンのインストールまたは更新 AWS CLI」](#)を参照してください。

ユーザーが を実行している場合 AWS CLI、IAM Identity Center セッションの有効期限が切れる直前にアクセス許可セットを更新し、セッション期間を 20 時間に設定し、アクセス許可セットの期間を 12 時間に設定すると、AWS CLI セッションは最大 20 時間 + 12 時間、合計 32 時間実行されます。IAM Identity Center CLI の使用の詳細については、[AWS CLI コマンドリファレンス](#) を参照してください。

IAM アイデンティティセンターのセッション管理をサポートする SDK の最小バージョン

IAM アイデンティティセンターのセッション管理をサポートする SDK の最小バージョンは次のとおりです。

SDK	最小バージョン
Python	1.26.10
PHP	3.245.0
Ruby	aws-sdk-core 3.167.0
Java V2	AWS SDK for Java v2 (2.18.13)
Go V2	SDK 全体: リリース-2022-11-11 および特定の Go モジュール: 認証情報/v1.13.0、構成/v1.18.0
JS V2	2.1253.0
JS V3	v3.210.0
C++	1.9.372
.NET	v3.7.400.0

トピック

- [アプリケーションのセッション期間を設定するには](#)
- [Amazon Q Developer のセッション期間を延長するには](#)

アプリケーションのセッション期間を設定するには

IAM アイデンティティセンター管理者は、長時間実行されるタスクへの対応や、ユーザーが再認証する必要性を最小化するなど、特定のビジネスニーズに基づいてセッション期間を延長できます。

アクセス AWS ポータルと IAM Identity Center 統合アプリケーションのセッション期間を設定するには、次の手順に従います。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [認証] の [セッション設定] の横にある [設定] を選択します。[セッション設定を構成] のダイアログボックスが表示されます。
5. [セッション設定を構成] のダイアログボックスで、下矢印を選択して、ユーザーの最大セッション時間を分、時間、日単位で選択します。セッションの長さを選択し、[保存] を選択します。[設定] ページに戻ります。

Amazon Q Developer のセッション期間を延長するには

開発者が Amazon Q Developer を統合開発環境 (IDE) の一部として使用している場合、Amazon Q Developer のセッション期間を 90 日に設定できます。IAM アイデンティティセンターを有効にしたタイミングによっては、Amazon Q Developer の延長したセッション期間がデフォルトで有効になっている場合があります。この拡張セッションは、AWS アクセスポータル または他の IAM Identity Center 統合アプリケーションのセッション期間には影響しません。

 Note

Amazon Q Developer は、デフォルトで有効 AWS リージョン になっている商用 に設定されたコンソールからアクセスできます。IAM アイデンティティセンターインスタンスが Amazon Q Developer に現在アクセスできないリージョンにある場合、90 日間の延長セッション期間を有効化しても、デフォルト設定は上書きされません。つまり、90 日間の延長セッション期間を有効にするかどうかにかかわらず、セッション期間は変更されません。詳細については、「[Supported Regions for Amazon Q Developer](#)」を参照してください。

Amazon Q Developer の 90 日間の延長セッション期間を有効化または無効化します。

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [認証] の [セッション設定] の横にある [設定] を選択します。[セッション設定を構成] のダイアログボックスが表示されます。

5. [セッション設定の設定] ダイアログボックスで、[Amazon Q Developer の延長セッションを有効にする] チェックボックスを選択します。チェックボックスを選択解除すると、延長セッション期間が無効になります。
6. [保存] を選択して、[設定] ページに戻ります。

AWS アクセスポータルと AWS 統合アプリケーションのアクティブなユーザーセッションを削除する

IAM アイデンティティセンター管理者は、アクティブなユーザーセッションを削除できます。ユーザーセッションの削除により、従業員が組織を退職したり、アクセス許可が変更された場合など、ユーザーが現在の認証状態を維持する必要がなくなったり、あるいは維持すべきでない場合に、管理者はアクセス許可を取り消したり、古いセッションを削除することができます。

IAM アイデンティティセンターユーザーのアクティブなセッションを表示および削除するには、次の手順に従います。

Note

IAM Identity Center ユーザーのアクティブなセッションを削除しても、AWS Management Console または のアクティブな IAM ロールセッションは削除されません AWS CLI。

AWS アクセスポータルと IAM Identity Center 統合アプリケーションのアクティブなセッションを削除するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. ユーザー を選択します。
3. [ユーザー] ページで、セッションを管理したいユーザーのユーザー名を選択します。これにより、ユーザー情報が表示されるページに移動します。
4. ユーザーのページで、[アクティブセッション] タブを選択します。[アクティブセッション] の横の括弧内の数字は、このユーザーの現在のアクティブセッション数を示します。
5. 削除する ID プロバイダーの横にあるチェックボックスを選択してから、[セッションを削除] を選択します。このユーザーのアクティブセッションを削除することを確認するダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスの情報を読み、続行する場合は [セッションを削除] を選択します。

6. ユーザーのページに戻ります。選択したセッションが正常に削除されたことを示す緑色のフラッシュバーが表示されます。

取り消された認証セッションの挙動の詳細については、「[認証セッション](#)」を参照してください。

IAM Identity Center で ID を管理する

IAM Identity Center は、ユーザーとグループに以下の機能を提供します。

- ユーザーとグループを作成します。
- ユーザーをメンバーとしてグループに追加します。
- グループには、AWS アカウント およびアプリケーションへの必要なレベルのアクセスを割り当てます。

IAM Identity Center ストアでユーザーとグループを管理するために、は [Identity Center Actions](#) にリストされている API オペレーション AWS をサポートします。

IAM Identity Center にいるユーザーのプロビジョニング

IAM Identity Center で直接ユーザーやグループを作成した場合、プロビジョニングは自動的に行われます。これらの ID は、割り当てを行う際や、アプリケーションで使用する際にすぐに利用できます。詳細については、「[ユーザーおよびグループのプロビジョニング](#)」を参照してください。

ID ソースの変更

でユーザーを管理する場合は AWS Managed Microsoft AD、いつでも Identity Center ディレクトリの使用を停止し、代わりに を使用して IAM Identity Center を Microsoft AD のディレクトリに接続できます AWS Directory Service。詳細については、「[IAM Identity Center ディレクトリと Active Directory 間の変更](#)」の考慮事項を参照してください。

ユーザーを外部の ID プロバイダー (IdP) で管理したい場合は、IAM Identity Center を IdP に接続し、自動プロビジョニングを有効にすることができます。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターから外部 IdP への変更](#)」の考慮事項を参照してください。

トピック

- [アイデンティティセンターディレクトリにユーザーを追加する](#)
- [アイデンティティセンターディレクトリにグループを追加する](#)
- [グループにユーザーを追加](#)

- [IAM Identity Center でグループを削除](#)
- [IAM Identity Center でユーザーを削除する](#)
- [グループからユーザーを削除する](#)
- [IAM Identity Center で AWS アカウント およびアプリケーションへのユーザーアクセスを無効にする](#)
- [Identity Center ディレクトリでユーザープロパティを編集する](#)
- [エンドユーザーの IAM Identity Center ユーザーパスワードをリセットします。](#)
- [API または CLI で作成されたユーザーにワンタイムパスワードを E メールで送信する](#)
- [IAM Identity Center で ID を管理する際のパスワード要件](#)

アイデンティティセンターディレクトリにユーザーを追加する

Identity Center ディレクトリで作成するユーザーとグループは、IAM Identity Center でのみ使用することができます。Identity Center ディレクトリにユーザーを追加するには、次の手順に従います。または、AWS API オペレーションを呼び出し [CreateUser](#) でユーザーを追加することもできます。

Console

ユーザーを追加するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [ユーザー] を選択します。
3. [Add user] (ユーザーを追加) をクリックして、以下の必要な情報を入力します。
 - a. ユーザー名 – このユーザー名は、AWS アクセスポータルにサインインするために必要であり、後で変更することはできません。1~100 文字である必要があります。
 - b. パスワード – パスワードの設定手順を記載した E メールを送信するか (デフォルトのオプション)、ワンタイムパスワードを生成できます。管理ユーザーを作成していて E メールを送信する場合は、アクセスできるメールアドレスを必ず指定してください。
 - i. パスワード設定手順を記載した E メールをこのユーザーに送信する – このオプションは、Amazon Web Services から送信された E メールを、件名に「参加の招待」と自動的に送信します AWS IAM Identity Center。この E メールは、会社の代表者ユーザーに対し、IAM アイデンティティセンターの AWS アクセスポータルにアクセスし、パスワードを登録するよう促します。この E メール招待状の有効期間は 7 日間です。有効期間を過ぎた場合は、[パスワードのリセット] > [パスワードのリ

セット手順を記載したメールをユーザーに送信] を選択して E メールを再送信できます。ユーザーが招待を受け入れる前に、ユーザーメールアドレス確認向けの [E メール検証リンクを送信] が表示されます。ただしこのステップはオプションで、ユーザーがそのまま招待を受け入れてパスワードを登録すると表示は消えます。

 Note

特定の地域では、IAM ID Center が別の AWS リージョンから Amazon Simple Email Service を使用するユーザーに E メールを送信します。E メールの送信方法については、[Amazon SES を使用したクロスリージョン E メール](#) を参照してください。

IAM アイデンティティセンターサービスで送信されるすべてのメールは、アドレス `no-reply@signin.aws.com` または `no-reply@login.awsapps.com` のいずれかから送信されます。これらの送信者メールアドレスからの E メールを受け入れ、迷惑メールやスパムとして処理しないように、メールシステムを設定することをお勧めします。

- ii. このユーザーと共有できるワンタイムパスワードを生成する – このオプションは、E メールアドレスからユーザーに手動で送信できる AWS アクセスポータル URL とパスワードの詳細を提供します。ユーザーは自分の E メールアドレスを確認する必要があります。[E メール検証リンクを送信] を選択して、プロセスを開始できます。E メール検証リンクの有効期間は 7 日間です。有効期間を過ぎた場合は、[パスワードのリセット] > [ワンタイム パスワードを生成してユーザーと共有する] を選択してメールアドレス確認のためのリンクを再送信することができます。
- c. E メールアドレス — E メールアドレスは一意である必要があります。
- d. E メールアドレスを確認
- e. 名 — 自動プロビジョニングを行うためには、ここに名前を入力する必要があります。詳細については、「[SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする](#)」を参照してください。
- f. 姓 — 自動プロビジョニングを行うためには、ここに名前を入力する必要があります。
- g. 表示名

Note

(オプション) 該当する場合は、ユーザーの Microsoft 365 不変 ID などの追加属性の値を指定して、ユーザーに特定のビジネスアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを提供できます。

4. [次へ] を選択します。
5. 該当する場合は、ユーザーを追加するグループを 1 つ以上選択し、[次へ] を選択します。
6. 「ステップ 1: ユーザーの詳細を指定する」と「ステップ 2: ユーザーをグループに追加 (オプション)」で指定した情報を確認します。いずれかのステップで [編集] を選択し、変更を加えます。両方のステップで正しい情報が指定されていることを確認したら、[ユーザーを追加] を選択します。

AWS CLI

ユーザーを追加するには

次の `create-user` コマンドは、Identity Center デイレクトリに新しいユーザーを作成します。

```
aws identitystore create-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-name johndoe \  
  --name "GivenName=John,FamilyName=Doe" \  
  --display-name "John Doe" \  
  --emails "Type=work,Value=johndoe@example.com"
```

出力:

```
{  
  "UserId": "1234567890-abcdef",  
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"  
}
```

Note

`create-user` CLI コマンドまたは [CreateUser](#) API オペレーションを使用してユーザーを作成する場合、ユーザーにはパスワードがありません。IAM Identity Center の設定を更

新して、ユーザーが初めてサインオンを試みた後に検証 E メールを送信し、パスワードを設定できるようにします。この設定を有効にしない場合は、ワンタイムパスワードを生成してユーザーと共有する必要があります。詳細については、「[API または CLI で作成されたユーザーにワンタイムパスワードを E メールで送信する](#)」を参照してください。

アイデンティティセンターディレクトリにグループを追加する

Identity Center ディレクトリにグループを追加するには、次の手順に従います。または、AWS API オペレーションを呼び出し [CreateGroup](#) でグループを追加することもできます。

Console

グループを追加するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [グループ] を選択します。
3. [グループの作成] を選択します。
4. グループ名と説明 - オプションを入力します。説明は、グループにどのようなアクセス権限が割り当てられているか (または割り当てられるか) に関する詳細を記載する必要があります。「ユーザーをグループに追加 - オプション」で、メンバーとして追加するユーザーを見つけます。それぞれの横にあるチェックボックスをオンにします。
5. [グループの作成] を選択してください。

AWS CLI

グループを追加するには

次のcreate-groupコマンドは、Identity Center ディレクトリに新しいグループを作成します。

```
aws identitystore create-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --display-name "Developers" \  
  --description "Group that contains all developers"
```

出力:

```
{
```

```
{
  "GroupId": "1a2b3c4d-5e6f-7g8h-9i0j-1k2l3m4n5o6p",
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"
}
```

このグループを Identity Center ディレクトリに追加した後、グループにシングルサインオンアクセスを割り当てることができます。詳細については、「[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)」を参照してください。

グループにユーザーを追加

Identity Center ディレクトリで以前に作成したグループのメンバーとしてユーザーを追加するには、次の手順に従います。または、AWS API オペレーションを呼び出し [CreateGroupMembership](#) で、ユーザーをグループのメンバーとして追加することもできます。

Console

グループのメンバーとしてユーザーを追加するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [グループ] を選択します。
3. 更新する グループ名 を選択します。
4. グループ詳細ページの [このグループのユーザー] で、[ユーザーをグループに追加] を選択します。
5. [グループにユーザーを追加] ページの [その他のユーザー] で、メンバーとして追加するユーザーを見つけます。それぞれの横にあるチェックボックスをオンにします。
6. [ユーザーの追加] を選択します。

AWS CLI

グループのメンバーとしてユーザーを追加するには

次のcreate-group-membershipコマンドは、Identity Center ディレクトリのグループにユーザーを追加します。

```
aws identitystore create-group-membership \
  --identity-store-id d-1234567890 \
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222 \
```

```
--member-id UserId=a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

出力:

```
{
  "MembershipId": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",
  "IdentityStoreId": "d-1234567890"
}
```

IAM Identity Center でグループを削除

IAM アイデンティティセンターディレクトリ内のグループを削除すると、そのグループのメンバーであるすべてのユーザーの AWS アカウント および アプリケーションへのアクセス権が削除されます。グループが削除された後、元に戻すことはできません。Identity Center ディレクトリ内のグループを削除するには、次の手順に従います。

Important

このページの説明は、[AWS IAM Identity Center](#) に適用されます。これらは [AWS Identity and Access Management](#) (IAM) には適用されません。IAM アイデンティティセンターユーザー、グループ、およびユーザー認証情報は、IAM ユーザー、グループ、IAM ユーザー認証情報とは異なります。IAM でグループを削除する手順をお探しの場合は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「[IAM ユーザーグループの削除](#)」を参照してください。

Console

グループを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [グループ] を選択します。
3. グループを削除するには 2 つの方法があります。
 - グループ ページでは、複数のグループを選択して削除することができます。削除するグループ名を選択し、[グループの削除] を選択します。
 - 削除するグループ名を選択します。グループの詳細ページで、[グループの削除] を選択します。
4. グループを削除するかどうかの確認を求められる場合があります。

- 複数のグループを一度に削除する場合は、[グループの削除] ダイアログボックスに **Delete** を入力して削除を確定します。
 - ユーザーを含む 1 つのグループを削除する場合は、削除するグループの名前を [グループの削除] ダイアログボックスに入力して削除を確定します。
5. [Delete group (グループの削除)] を選択します。削除するグループを複数選択した場合は、[#グループを削除] を選択します。

AWS CLI

グループを削除するには

次の delete-group コマンドは、指定されたグループを Identity Center ディレクトリから削除します。

```
aws identitystore delete-group \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --group-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222
```

IAM Identity Center でユーザーを削除する

IAM アイデンティティセンターディレクトリ内のユーザーを削除すると、AWS アカウント およびアプリケーションへのアクセスが削除されます。ユーザーを削除すると、このアクションを元に戻すことはできません。Identity Center ディレクトリ内のユーザーを削除するには、次の手順に従います。

Note

IAM Identity Center でユーザーアクセスを無効にしたり、ユーザーを削除したりすると、そのユーザーはすぐに AWS アクセスポータルにサインインできなくなり、新しいサインインセッションを作成できなくなります。詳細については、「[認証セッション](#)」を参照してください。

Important

このページの説明は、[AWS IAM Identity Center](#) に適用されます。これらは [AWS Identity and Access Management](#) (IAM) には適用されません。IAM アイデンティティセンターユーザー、

グループ、およびユーザー認証情報は、IAM ユーザー、グループ、IAM ユーザー認証情報とは異なります。IAM でユーザーを削除する手順をお探しの場合は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「[IAM ユーザーの削除](#)」を参照してください。

Console

ユーザーを削除するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [ユーザー] を選択します。
3. ユーザーを削除するには 2 つの方法があります。
 - ユーザー ページでは、削除するユーザーを複数選択できます。削除するユーザー名を選択し、[ユーザーの削除] を選択します。
 - 削除するユーザー名を選択します。ユーザーの詳細ページで、[ユーザーの削除] を選択します。
4. 複数のユーザーを一度に削除する場合は、[ユーザーの削除] ダイアログボックスに **Delete** を入力して削除を確定します。
5. [ユーザーの削除] を選択します。削除するユーザーを複数選択した場合は、[#ユーザーを削除] を選択します。

AWS CLI

ユーザーを削除するには

次のdelete-userコマンドは、Identity Center デイレクトリからユーザーを削除します。

```
aws identitystore delete-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111
```

グループからユーザーを削除する

グループからメンバーを削除するには、次の手順に従います。または、AWS API オペレーションを呼び出し[DeleteGroupMembership](#)で、グループからユーザーを削除することもできます。

Console

グループからユーザーを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [グループ] を選択します。
3. 更新するグループを選択します。
4. グループの詳細ページで、このグループのユーザーで、削除するユーザーを選択します。
5. グループからユーザーを削除するを選択します。
6. ユーザーの削除ダイアログボックスで、グループからユーザーを削除を選択して、グループに割り当てられたアカウントとアプリケーションへのユーザーアクセスを削除することを確認します。

AWS CLI

グループからユーザーを削除するには

次のdelete-group-membershipコマンドは、グループからメンバーシップを削除します。

```
aws identitystore delete-group-membership
  --identity-store-id d-1234567890 \
  --membership-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333
```

IAM Identity Center で AWS アカウント およびアプリケーションへのユーザーアクセスを無効にする

IAM アイデンティティセンターディレクトリでユーザーアクセスを無効にすると、ユーザー詳細の編集、パスワードのリセット、グループへのユーザーの追加、グループメンバーシップの表示ができなくなります。ユーザーアクセスを無効にすると、AWS ユーザーは アクセスポータルにサインインできなくなり、割り当てられた AWS アカウント およびアプリケーションにアクセスできなくなります。

以下の手順に従って、IAM Identity Center コンソールを使用して Identity Center ディレクトリのユーザーアクセスを無効にします。

 Note

ユーザーアクセスを無効にしたり、IAM Identity Center でユーザーを削除すると、そのユーザーはすぐに AWS アクセスポータルにサインインできなくなり、新しいサインインセッションを作成できなくなります。詳細については、「[認証セッション](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でユーザーアクセスを無効にするには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。

 Important

このページの説明は、[AWS IAM Identity Center](#) に適用されます。[AWS Identity and Access Management](#) (IAM) には適用されません。IAM アイデンティティセンターのユーザー、グループ、およびユーザー認証情報は、IAM のユーザー、グループ、および IAM ユーザー認証情報とは異なります。IAM でユーザーを非アクティブ化する手順をお探しの場合は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「[IAM ユーザーの管理](#)」を参照してください。

2. [ユーザー] を選択します。
3. アクセスを無効にするユーザーのユーザー名を選択します。
4. アクセスを無効にするユーザーのユーザー名の下にある [一般的な情報] セクションで、[ユーザーアクセスを無効化] を選択します。
5. [ユーザーアクセスの無効化] のダイアログボックスで、[ユーザーアクセスの無効化] を選択します。

Identity Center デイレクトリでユーザープロパティを編集する

Identity Center デイレクトリ内のユーザーのプロパティを編集するには、次の手順に従います。または、AWS API オペレーション [UpdateUser](#) を呼び出してユーザープロパティを更新することもできます。

Console

IAM Identity Center でユーザープロパティを編集するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [ユーザー] を選択します。
3. 編集するユーザーを選択します。
4. ユーザー [プロフィール] ページで、[プロフィールの詳細] の横にある [編集] を選択します。
5. [プロフィール詳細の編集] ページで、必要に応じてプロパティを更新します。次に、[変更の保存] を選択します。

Note

(オプション) 従業員番号 や Office 365 不変 ID などの追加の属性を変更して、IAM Identity Center 内のユーザーの ID をユーザーが使用する必要がある特定のビジネスアプリケーションにマップするのに役立ちます。

Note

E メールアドレス属性は編集可能なフィールドで、指定する値は一意である必要があります。

AWS CLI

IAM Identity Center でユーザープロパティを編集するには

次のupdate-userコマンドは、ユーザーのニックネームを更新します。

```
aws identitystore update-user \  
  --identity-store-id d-1234567890 \  
  --user-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 \  
  --operations '{"AttributePath":"nickName","AttributeValue":"Johnny"}
```

エンドユーザーの IAM Identity Center ユーザーパスワードをリセットします。

この手順は、IAM Identity Center ディレクトリでユーザーのパスワードをリセットする必要がある管理者を対象としています。IAM Identity Center コンソールを使用してパスワードをリセットします。

ID プロバイダーとユーザータイプに関する考慮事項

- Microsoft Active Directory または外部プロバイダー — IAM ID Center を Microsoft Active Directory または外部プロバイダーに接続する場合、ユーザーパスワードのリセットは Active Directory 内または外部プロバイダー内から行う必要があります。つまり、これらのユーザーのパスワードを IAM Identity Center コンソールからリセットすることはできません。
- IAM ID センターディレクトリ内のユーザー — IAM Identity Center のユーザーであれば、自分の IAM Identity Center のパスワードをリセットできます。「[AWS アクセスポータルユーザーパスワードのリセット](#)」を参照してください。

IAM Identity Center のエンドユーザーのパスワードをリセットするには

Important

このページの説明は、[AWS IAM Identity Center](#) に適用されます。これらは [AWS Identity and Access Management \(IAM\)](#) には適用されません。IAM アイデンティティセンターユーザー、グループ、およびユーザー認証情報は、IAM ユーザー、グループ、IAM ユーザー認証情報とは異なります。IAM ユーザーのパスワードを変更する手順をお探しの場合は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「[IAM ユーザーのパスワードの管理](#)」を参照してください。

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [ユーザー] を選択します。
3. パスワードをリセットするユーザーのユーザー名を選択します。
4. ユーザーの詳細ページで、[パスワードのリセット] を選択します。
5. [Reset password] (パスワードのリセット) ダイアログボックスで、次の選択肢のいずれかを選び、[Reset password] (パスワードのリセット) を選択します。
 - a. Send an email to the user with instructions to reset the password (パスワードのリセット手順が記載された E メールをユーザーに送信する) – このオプションでは、Amazon ウェブ

サービスから、パスワードをリセットする方法について説明する E メールアドレスを自動的にユーザーに送信します。

⚠ Warning

セキュリティ上のベストプラクティスとして、このオプションを選択する前に、このユーザーの E メールアドレスが正しいかどうかを確認してください。このパスワードリセット E メールが不正確または誤って設定された E メールアドレスに送信された場合、悪意のある受信者はそれを使用して AWS 環境への不正アクセスを受ける可能性があります。

- b. ワンタイムパスワードを生成し、ユーザーと共有します – このオプションでは、E メールアドレスから手動でユーザーに送信できる、パスワードの詳細が利用できます。

API または CLI で作成されたユーザーにワンタイムパスワードを E メールで送信する

[CreateUser](#) API オペレーションまたは `create-user` CLI コマンドを使用してユーザーを作成する場合、ユーザーにはパスワードがありません。IAM Identity Center の設定を更新して、作成時にユーザーに E メールを指定した場合、最初のサインイン試行後に検証 E メールを送信できます。検証 E メールを受信したら、ユーザーはサインインするためのパスワードを設定する必要があります。

この設定を有効にしない場合は、[ワンタイムパスワードを生成](#)し、`CreateUser` API または `create-user` CLI コマンドを使用して作成したユーザーと共有する必要があります。

`CreateUser` API または CLI コマンドを使用して作成されたユーザーに E メールアドレス検証 E **create-user** メールを送信するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. 標準認証セクションで、設定を選択します。
5. 標準認証の設定ダイアログボックスで、E メール送信 OTP チェックボックスをオンにします。次に、[保存] を選択します。ステータスが [無効] から [有効] に更新されます。

IAM Identity Center で ID を管理する際のパスワード要件

Note

これらの要件は、Identity Center ディレクトリで作成されたユーザーにのみ適用されます。認証用に IAM アイデンティティセンター以外の ID ソース ([Active Directory](#) や [外部の ID プロバイダー](#) など) を設定している場合、ユーザーのパスワードポリシーは IAM アイデンティティセンターではなく、それらのシステムで定義および適用されます。ID ソースが の場合は AWS Managed Microsoft AD、[「 のパスワードポリシーを管理する AWS Managed Microsoft AD」](#) を参照してください。

IAM Identity Center を ID ソースとして使用する場合、ユーザーは以下のパスワード要件を守ってパスワードを設定・変更する必要があります。

- パスワードでは、大文字と小文字が区別されます。
- パスワードの長さは8文字から64文字の間でなければなりません。
- パスワードには、次の4つカテゴリから少なくとも1文字を含める必要があります。
 - 小文字 a～z
 - 大文字 A～Z
 - 数字 (0～9)
 - 英数字以外の文字 (~!@#\$%^&* _+=`|(){}];:","<>,.?/)
- 最後の3つのパスワードは再使用できません。
- 第三者から漏洩したデータセットを通じて公に知られているパスワードは使用できません。

Microsoft AD ディレクトリへの接続

を使用すると AWS IAM Identity Center、AWS Managed Microsoft AD を使用して Active Directory (AD) のセルフマネージドディレクトリまたは のディレクトリに接続できます AWS Directory Service。この Microsoft AD ディレクトリでは、管理者が IAM Identity Center コンソールを使用してシングルサインオンアクセスを割り当てるときに、プル元の ID プールを定義します。社内ディレクトリを IAM アイデンティティセンターに接続したら、AD ユーザーまたはグループに、、アプリケーション AWS アカウント、またはその両方へのアクセスを許可できます。

AWS Directory Service では、 でホストされているスタンドアロン AWS Managed Microsoft AD ディレクトリをセットアップして実行できます AWS クラウド。を使用して AWS Directory Service、

AWS リソースを既存のセルフマネージド AD に接続することもできます。セルフマネージド AD と連携 AWS Directory Service するように を設定するには、まず信頼関係を設定して認証をクラウドに拡張する必要があります。

IAM Identity Center は、 が提供する接続 AWS Directory Service を使用して、ソース AD インスタンスへのパススルー認証を実行します。を ID ソース AWS Managed Microsoft AD として使用すると、IAM Identity Center は AD 信頼を介して接続された任意のドメインのユーザー AWS Managed Microsoft AD と連携できます。4 つ以上のドメインにユーザーを配置したい場合、ユーザーは IAM Identity Center へのサインインを実行する際に、ユーザー名として DOMAIN\user 構文を使用する必要があります。

メモ

- 前提条件のステップとして、AWS Managed Microsoft AD の AD Connector または ディレクトリが AWS Organizations 管理アカウント内 AWS Directory Service に存在することを確認します。
- IAM Identity Center は、SAMBA4 ベースの Simple AD を接続先ディレクトリとしてサポートしていません。

IAM Identity Center の ID ソースとして Active Directory を使用するプロセスのデモンストレーションについては、次のYouTube動画を参照してください。

[Active Directory を の ID ソースとして使用する AWS IAM Identity Center | Amazon Web Services](#)

Active Directory を使用する際の考慮事項

Active Directory を ID ソースとして使用する場合、設定は次の前提条件を満たす必要があります。

- を使用している場合は AWS Managed Microsoft AD、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリがセットアップ AWS リージョン されているのと同じで IAM Identity Center を有効にする必要があります。IAM Identity Center では、割り当てデータに関するディレクトリと同じリージョンに保存されます。IAM Identity Center を管理するには、IAM Identity Center が設定されているリージョンに切り替える必要がある場合があります。また、AWS アクセスポータルは ディレクトリと同じアクセス URL を使用することに注意してください。
- 管理アカウントにある Active Directory を使用してください。

に既存の AD Connector または AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定し AWS Directory Service、AWS Organizations 管理アカウント内に存在する必要があります。AWS Managed

Microsoft AD 一度に接続できる AD Connector ディレクトリは 1 つまたは 1 つのディレクトリのみです。複数のドメインやフォレストをサポートする必要がある場合は、AWS Managed Microsoft AD を使用してください。詳細については、以下を参照してください。

- [のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する](#)
- [Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する](#)
- 委任された管理者アカウントにある Active Directory を使用してください。

IAM Identity Center の委任管理者を有効にし、IAM Identity Center の ID ソースとして Active Directory を使用する場合は、委任管理者アカウントにある AWS Directory に設定された既存の AD Connector または AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを使用できます。

IAM Identity Center ID ソースを他のソースから Active Directory に変更するか、Active Directory から他のソースに変更する場合、そのディレクトリは IAM Identity Center 委任管理者メンバーアカウント (存在する場合) に存在する (所有されている) 必要があります。それ以外の場合は、管理アカウントに含まれている必要があります。

Active Directory に接続してユーザーを指定する

既に Active Directory を使用している場合、以下のトピックはディレクトリを IAM Identity Center に接続する準備をするのに役立ちます。

Active Directory の AWS Managed Microsoft AD ディレクトリまたはセルフマネージドディレクトリを IAM Identity Center に接続できます。

Note

IAM アイデンティティセンターは SAMBA4 ベースの Simple AD を ID ソースとしてサポートしていません。

AWS Managed Microsoft AD

1. [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#) のガイダンスを確認してください。
2. 「[のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する](#)」のステップを実行してください。
3. 管理者権限を付与したいユーザーを IAM Identity Center と同期するように Active Directory を設定します。詳細については、「[管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する](#)」を参照してください。

Active Directory 内の自己管理型ディレクトリ

1. [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#) のガイダンスを確認してください。
2. 「[Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する](#)」のステップを実行してください。
3. 管理者権限を付与したいユーザーを IAM Identity Center と同期するように Active Directory を設定します。詳細については、「[管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する](#)」を参照してください。

外部 IdP

1. [外部 ID プロバイダーの管理](#) のガイダンスを確認してください。
2. 「[外部 ID プロバイダに接続する方法](#)」のステップを実行してください。
3. IAM Identity Center にユーザーをプロビジョニングするように IdP を設定します。

Note

IdP から IAM Identity Center へのすべてのワークフォース ID のグループベースの自動プロビジョニングを設定する前に、管理者権限を付与したい 1 人のユーザーを IAM Identity Center に同期することをお勧めします。

管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する

Active Directory を IAM アイデンティティセンターに接続したら、管理アクセス許可を付与するユーザーを指定し、そのユーザーをディレクトリから IAM アイデンティティセンターに同期できます。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで[ID ソース] タブを選択し、[アクション] を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [同期の管理] ページで、[ユーザー] タブを選択し、[ユーザーとグループの追加] を選択します。
5. [ユーザー] タブの [ユーザー] に正確なユーザー名を入力し、[追加] を選択します。
6. [追加されたユーザーとグループ] で、次の操作を行います。
 - a. 管理者権限を付与するユーザーが指定されていることを確認します。
 - b. ユーザー名の左側にあるチェックボックスをオンにします。

- c. [送信] を選択します。
7. [同期の管理] ページで、指定したユーザーが同期対象のユーザーリストに表示されます。
8. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
9. [ユーザー] ページでは、指定したユーザーがリストに表示されるまでに時間がかかる場合があります。ユーザーリストを更新するには、[更新] アイコンをクリックします。

この時点では、ユーザーは管理アカウントにアクセスできません。このアカウントへの管理アクセスを設定するには、管理アクセス権限セットを作成し、そのアクセス権限セットにユーザを割り当てます。詳細については、「[アクセス権限セットを作成します。](#)」を参照してください。

ユーザーがアクティブディレクトリから来たときのプロビジョニング

IAM Identity Center は、 が提供する接続を使用して、Active Directory のソースディレクトリから IAM Identity Center ID ストアにユーザー、グループ、メンバーシップ情報を AWS Directory Service 同期します。ユーザー認証は Active Directory のソースディレクトリから直接行われるため、パスワード情報は IAM アイデンティティセンターに同期されません。この ID データは、アプリケーションによって使用され、LDAP アクティビティを Active Directory のソースディレクトリに戻すことなく、アプリ内検索、承認、コラボレーション シナリオを容易にします。

上記のプロビジョニングの詳細については、「[ユーザーおよびグループのプロビジョニング](#)」を参照してください。

トピック

- [のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する](#)
- [Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する](#)
- [IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#)
- [IAM Identity Center の構成可能な AD 同期](#)

のディレクトリ AWS Managed Microsoft AD を IAM Identity Center に接続する

で管理 AWS Managed Microsoft AD されている のディレクトリを IAM Identity Center に接続するには AWS Directory Service 、次の手順に従います。

IAM Identity Center AWS Managed Microsoft AD に接続するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

 Note

次のステップに進む前に、IAM Identity Center コンソールで、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリが存在するリージョンの 1 つを使用していることを確認してください。

2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [ID ソースを変更] を選択します。
4. [ID ソースの選択] で [Active Directory] を選択し、[次へ] を選択します。
5. [アクティブディレクトリに接続] で、一覧から AWS Managed Microsoft AD のディレクトリを選択し、[次へ] を選択します。
6. [変更の確認] で情報を確認し、準備ができたなら ACCEPT と入力し、[ID ソースを変更] を選択します。

 Important

Active Directory 内のユーザーを IAM アイデンティティセンターの管理者ユーザーとして指定するには、まず Active Directory から管理権限を付与したいユーザーを IAM ID センターに同期する必要があります。これを行うには、「[管理ユーザーを IAM Identity Center と同期する](#)」の手順を実行します。

Active Directory の自己管理型ディレクトリを IAM Identity Center に接続する

Active Directory (AD) のセルフマネージドディレクトリのユーザーは、AWS アクセスポータルでの AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを持つこともできます。これらのユーザーのシングルサインオンアクセスを設定するには、次のいずれかを実行します。

- 双方向の信頼関係を作成する – AWS Managed Microsoft AD と AD のセルフマネージドディレクトリとの間に双方向の信頼関係が作成されると、AD のセルフマネージドディレクトリのユーザーは、企業の認証情報を使用してさまざまな AWS サービスやビジネスアプリケーションにサインインできます。一方の信頼は IAM Identity Center では機能しません。

AWS IAM Identity Center には双方向の信頼が必要です。これにより、ドメインからユーザーとグループの情報を読み取ってユーザーとグループのメタデータを同期するアクセス許可が付与されます。IAM Identity Center は、アクセス権限セットまたはアプリケーションへのアクセスを割り当て

るときに、このメタデータを使用します。ユーザーおよびグループのメタデータは、ダッシュボードを別のユーザーやグループと共有する場合など、コラボレーションのためにアプリケーションによっても使用されます。AWS Directory Service for Microsoft Active Directory からドメインへの信頼により、IAM Identity Center は認証のためにドメインを信頼できます。逆方向の信頼は、ユーザーとグループのメタデータを読み取る AWS アクセス許可を付与します。

双方向の信頼関係の設定の詳細については、「AWS Directory Service 管理者ガイド」の「[信頼関係を作成する場合](#)」を参照してください。

Note

IAM Identity Center などの AWS アプリケーションを使用して信頼されたドメインから AWS Directory Service ディレクトリユーザーを読み取るには、AWS Directory Service アカウントには信頼されたユーザーの `userAccountControl` 属性に対するアクセス許可が必要です。この属性への読み取りアクセス許可がないと、AWS アプリケーションはアカウントが有効か無効かを判断することができません。

この属性への読み取りアクセスは、信頼の作成時にデフォルトで提供されます。この属性へのアクセスを拒否すると (非推奨)、Identity Center などのアプリケーションが信頼できるユーザーを読み取れなくなります。このソリューションは、AWS リザーブド OU (プレフィックス `AWS_`) の下にある AWS サービスアカウントの `userAccountControl` 属性への読み取りアクセスを特に許可することです。

- AD Connector を作成する - AD Connector は、クラウドに情報をキャッシュすることなく、セルフマネージドの AD にディレクトリリクエストをリダイレクトできるディレクトリゲートウェイです。詳細については、「AWS Directory Service 管理ガイド」の「[ディレクトリへの接続](#)」を参照してください。AD Connector を使用するときの考慮事項は次のとおりです。
- IAM Identity Center を AD Connector ディレクトリに接続している場合、今後のユーザーパスワードのリセットは、AD 内から行う必要があります。つまり、ユーザーは AWS アクセスポータルからパスワードをリセットできません。
- AD Connector を使用してアクティブディレクトリドメインサービスを IAM Identity Center に接続する場合、IAM Identity Center は AD Connector がアタッチされている単一ドメインのユーザーとグループにしかアクセスできません。複数のドメインやフォレストをサポートする必要がある場合は、Microsoft Active Directory の AWS Directory Service をご利用ください。

Note

IAM Identity Center は SAMBA4 ベースの Simple AD ディレクトリでは機能しません。

IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング

属性マッピングは、IAM アイデンティティセンターに存在する属性タイプと、外部 ID ソースの同様の属性 (Google Workspace、Microsoft Active Directory (AD)、Okta など) をマッピングするのに使用されます。IAM アイデンティティセンターは、ID ソースからユーザー属性を検索し、IAM アイデンティティセンターのユーザー属性に対してマッピングします。

IAM アイデンティティセンターが Google Workspace、Oktaなどの外部 ID プロバイダー (IdP) を ID ソース Ping として使用するよう同期されている場合は、IdP に属性をマッピングする必要があります。

IAM Identity Center は、設定ページにある属性マッピングタブの下に一連の属性を事前入力します。IAM アイデンティティセンターは、これらのユーザー属性を使用して、アプリケーションに送信される SAML アサーション (SAML 属性) を設定します。これらのユーザー属性は ID ソースから取得されます。アプリケーションによって、正常なシングルサインオンに必要な SAML 2.0 属性のリストは異なります。詳細については、「[アプリケーションの属性を IAM Identity Center の属性にマップする](#)」を参照してください。

また、Active Directory を ID ソースとして使用している場合、IAM Identity Center は Active Directory 設定ページの属性マッピングセクションで一連の属性を管理します。詳細については、「[IAM Identity Center と Microsoft AD ディレクトリ間のユーザー属性のマッピング](#)」を参照してください。

サポートされている外部 ID プロバイダ属性

次の表は、サポートされているすべての外部 ID プロバイダー (IdP) 属性の一覧であり、IAM Identity Center [アクセスコントロールの属性](#)でを設定するときに使用できる属性にマッピングできます。SAML アサーションを使用する場合、IdP がサポートするすべての属性を使用できます。

IdP でサポートされている属性

```
${path:userName}
```

```
${path:name.familyName}
```

```
${path:name.givenName}
```

```
${path:displayName}
```


IdP でサポートされている属性

```
${path:nickName}
```

```
${path:emails[primary eq true].value}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].streetAddress}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].locality}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].region}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].postalCode}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].country}
```

```
${path:addresses[type eq "work"].formatted}
```

```
${path:phoneNumbers[type eq "work"].value}
```

```
${path:userType}
```

```
${path:title}
```

```
${path:locale}
```

```
${path:timezone}
```

```
${path:enterprise.employeeNumber}
```

```
${path:enterprise.costCenter}
```

```
${path:enterprise.organization}
```

```
${path:enterprise.division}
```

```
${path:enterprise.department}
```

```
${path:enterprise.manager.value}
```

IAM Identity Center と の間のデフォルトのマッピング Microsoft AD

以下の表に示しているのは、IAM Identity Center のユーザー属性と Microsoft AD ディレクトリのユーザー属性とのデフォルトのマッピングです。IAM ID センターは IAM Identity Center のユーザー属性 列の属性リストのみをサポートします。

IAM Identity Center のユーザー属性	Active Directory でこの属性にマッピングする
displayname	\${displayname}
emails[?primary].value *	\${mail}
externalid	\${objectguid}
name.givenname	\${givenname}
name.familyname	\${sn}
name.middlename	\${initials}
username	\${userprincipalname}

* IAM Identity Center の E メール属性はディレクトリ内で一意である必要があります。

IAM Identity Center のグループ属性	Active Directory でこの属性にマッピングする
externalid	\${objectguid}
description	\${description}
displayname	\${samaccountname}@{associateddomain}

考慮事項

- 設定可能な AD 同期を有効にするときに IAM Identity Center でユーザーとグループの割り当てがない場合、前のテーブルのデフォルトマッピングが使用されます。これらのマッピングをカスタマイズする方法については、「[同期の属性マッピングを設定する](#)」を参照してください。

- IAM Identity Center の特定の属性は変更不可で、デフォルトで特定の Microsoft AD ディレクトリ属性にマップされるため、変更できません。

例えば、「username」は IAM アイデンティティセンターの必須属性です。「username」に空の値を持つ AD ディレクトリ属性にマッピングする場合、IAM アイデンティティセンターは、windowsUpn 値を「username」のデフォルト値とみなします。現在のマッピングから「username」の属性マッピングを変更する場合は、「username」に依存する IAM アイデンティティセンターフローが期待どおりに動作するかどうかを確認してください。

IAM Identity Center でサポートされている Microsoft AD 属性

以下の表では、サポートされているディレクトリ Microsoft AD 属性のうち、IAM Identity Center のユーザー属性にマップできるものをすべて列挙します。

Microsoft AD ディレクトリでサポートされている属性

`${samaccountname}`

`${description}`

`${objectguid}`

`${givenname}`

`${sn}`

`${initials}`

`${mail}`

`${userprincipalname}`

`${displayname}`

`${distinguishedname}`

`${proxyaddresses[?type == "SMTP"].value}`

`${proxyaddresses[?type == "smtp"].value}`

Microsoft AD ディレクトリでサポートされている属性

`${useraccountcontrol}`

`${associateddomain}`

考慮事項

- サポートされているMicrosoft ADディレクトリ属性の任意の組み合わせを指定して、IAM Identity Center の単一の可変属性にマッピングできます。

でサポートされている IAM Identity Center 属性 Microsoft AD

以下の表では、サポートされている IAM Identity Center 属性のうち、Microsoft AD ディレクトリのユーザー属性にマップできるものをすべて列挙します。後で、アプリケーションの属性マッピングを設定するときに、これらの同じ IAM Identity Center の属性を、そのアプリケーションで使用されている実際の属性にマップできます。

IAM Identity Center for Active Directory でサポートされている属性

`${user:AD_GUID}`

`${user:email}`

`${user:familyName}`

`${user:givenName}`

`${user:middleName}`

`${user:name}`

`${user:preferredUsername}`

`${user:subject}`

IAM Identity Center と Microsoft AD ディレクトリ間のユーザー属性のマッピング

以下の手順を使用して、IAM Identity Center のユーザー属性を Microsoft AD ディレクトリ内の対応する属性にマッピングする方法を指定できます。

IAM Identity Center の属性をディレクトリの属性にマップするには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [アクセス制御用の属性] タブを選択し、[属性の管理] を選択します。
4. [アクセスコントロールの属性の管理] ページで、マップする IAM Identity Center の属性を見つけて、テキスト ボックスに値を入力します。例えば、IAM Identity Center ユーザー属性 **email** を Microsoft AD ディレクトリ属性 **mail** にマップするとします。
5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

IAM Identity Center の構成可能な AD 同期

IAM Identity Center の設定可能な Active Directory (AD) 同期を使用すると、IAM Identity Center に自動的に同期される Microsoft Active Directory の ID を明示的に設定し、同期プロセスを制御できます。

- この同期方法では、以下を実行できます。
 - IAM Identity Center に自動的に同期される Microsoft Active Directory 内のユーザーとグループを明示的に定義することにより、データの境界を制御します。[ユーザーとグループを追加](#) したり、[ユーザーやグループを削除](#) したりして、同期の範囲をいつでも変更できます。
 - 同期されたユーザーとグループに、AWS アカウントへの [アプリケーションへのシングルサインオン アクセス](#) またはアプリケーションへのアクセス権を割り当てます。アプリケーションは、AWS マネージドアプリケーションでもカスターマネージドアプリケーションでもかまいません。
 - 必要に応じて同期を [一時停止したり再開](#) したりして、同期プロセスを制御します。これにより、実稼働システムの負荷を調整できます。

前提条件と考慮事項

設定可能な AD Sync を使用する前に、以下の前提条件と考慮事項に注意してください。

- Active Directory 内のユーザーとグループを指定して同期する

IAM Identity Center を使用して、新しいユーザーとグループに AWS アカウント AWS マネージドアプリケーションまたはカスタマーマネージドアプリケーションへのアクセスを割り当てる前に、Active Directory で同期するユーザーとグループを指定し、IAM Identity Center に同期する必要があります。

- **設定可能な AD 同期** — IAM Identity Center はドメインコントローラーでユーザーやグループを直接検索しません。代わりに、同期するユーザーとグループのリストを最初に指定する必要があります。IAM Identity Center に既に同期されているユーザーとグループがあるか、設定可能な AD Sync を使用して初めて同期する新しいユーザーとグループがあるかに応じて、このリスト (同期スコープとも呼ばれる) を以下のいずれかの方法で設定できます。
 - **既存のユーザーとグループ:**すでに IAM Identity Center と同期されているユーザーとグループがある場合、設定可能な AD Sync の同期スコープには、それらのユーザーとグループのリストがあらかじめ入力されています。新しいユーザーまたはグループを割り当てるには、それらを同期スコープに具体的に追加する必要があります。詳細については、「[ユーザーとグループを同期スコープに追加します](#)」を参照してください。
 - **新しいユーザーとグループ:**新しいユーザーやグループに AWS アカウント およびアプリケーションへのアクセス権を割り当てる場合は、IAM Identity Center を使用して割り当てを行う前に、設定可能な AD Sync で同期スコープに追加するユーザーとグループを指定する必要があります。詳細については、「[ユーザーとグループを同期スコープに追加します](#)」を参照してください。

Active Directory 内のネストされたグループへの割り当てを行う

別のグループのメンバーであるグループは、ネストされたグループ (または子グループ) と呼ばれます。

- **設定可能な AD 同期** — 設定可能な AD 同期を使用してネストされたグループを含む Active Directory 内のグループに割り当てを行うと、AWS アカウント またはアプリケーションにアクセスできるユーザーの範囲が広がる場合があります。この場合、割り当ては、ネストされたグループのユーザーを含むすべてのユーザーに適用されます。たとえば、グループ A にアクセス権を割り当て、グループ B がグループ A のメンバーである場合、グループ B のメンバーもこのアクセスを継承します。
- **自動化されたワークフローの更新**

IAM Identity Center ID ストア API アクションと IAM Identity Center 割り当て API アクションを使用して新しいユーザーとグループにアカウントとアプリケーションへのアクセスを割り当て、IAM

Identity Center と同期する自動化ワークフローがある場合は、設定可能な AD 同期によって期待どおりに機能するように、2022 年 4 月 15 日までにそれらのワークフローを調整する必要があります。設定可能な AD Sync により、ユーザーとグループの割り当てとプロビジョニングが行われる順序、およびクエリの実行方法が変わります。

- 設定可能な AD 同期 — プロビジョニングが最初に実行され、自動的に実行されません。代わりに、まずユーザーとグループを同期スコープに追加して、ID ストアに明示的に追加する必要があります。設定可能な AD Sync の同期設定を自動化するための推奨手順については、[同期設定を自動化して、設定可能な AD 同期を実現します。](#) を参照してください。

トピック

- [設定可能な AD 同期の仕組み](#)
- [Active Directory から IAM アイデンティティセンターへの初回同期設定](#)
- [ユーザーとグループを同期スコープに追加します](#)
- [同期スコープからユーザーとグループを削除します。](#)
- [同期の一時停止と再開](#)
- [同期の属性マッピングを設定する](#)
- [同期設定を自動化して、設定可能な AD 同期を実現します。](#)

設定可能な AD 同期の仕組み

IAM Identity Center は、以下のプロセスで ID ストアの AD ベースの ID データをリフレッシュします。前提条件の詳細については、「」を参照してください[前提条件と考慮事項](#)。

作成

Active Directory のセルフマネージドディレクトリまたは AWS Managed Microsoft AD によって管理されているディレクトリ AWS Directory Service を IAM Identity Center に接続したら、IAM Identity Center アイデンティティストアに同期する Active Directory ユーザーとグループを明示的に設定できます。選択した ID は、3 時間ごとに IAM Identity Center の ID ストアに同期されます。ディレクトリのサイズによっては、同期処理に時間がかかる場合があります。

割り当てられたグループのメンバーであるグループ (ネストされたグループまたは子グループと呼ばれる) も、ID ストアに書き込まれます。

新しいユーザーまたはグループが IAM Identity Center アイデンティティストアと同期された後のみ、アクセス権を割り当てることができます。

更新

IAM Identity Center ID ストアの ID データは、Active Directory のソース ディレクトリから定期的にデータを読み込むことで、常にリフレッシュされた状態を保たれます。IAM アイデンティティセンターは、デフォルトでは 1 時間ごとの同期サイクルでお使いの Active Directory との間でデータを同期します。Active Directory のサイズによっては、データが IAM アイデンティティセンターに同期されるまでに 30 分から 2 時間かかる場合があります。

同期スコープにあるユーザーとグループのオブジェクトとそのメンバーシップは、IAM Identity Center で作成または更新され、Active Directory のソースディレクトリの対応するオブジェクトにマッピングされます。ユーザー属性については、IAM Identity Center コンソールの「アクセス制御用の属性」セクションにリストされている属性のサブセットのみが IAM Identity Center で更新されます。Active Directory で行った属性の更新が IAM アイデンティティセンターに反映されるには、1 回の同期サイクルが必要な場合があります。

IAM Identity Center ID ストアに同期するユーザーとグループのサブセットを更新することもできます。このサブセットに新しいユーザーまたはグループを追加するか、削除するかを選択できます。追加した ID は、次の定期同期時に同期されます。サブセットから削除した ID は、IAM Identity Center ID ストアで更新されなくなります。28 日以上同期されていないユーザーは、IAM Identity Center ID ストアで無効になります。対応するユーザーオブジェクトは、同期スコープにまだ含まれている別のグループに属していない限り、次の同期サイクル時に IAM Identity Center ID ストアで自動的に無効になります。

削除

対応するユーザーまたはグループオブジェクトが Active Directory のソース ディレクトリから削除されると、ユーザーとグループは IAM Identity Center ID ストアから削除されます。または、IAM Identity Center コンソールを使用して IAM Identity Center ID ストアからユーザーオブジェクトを明示的に削除することもできます。IAM Identity Center コンソールを使用する場合は、次の同期サイクル中に IAM Identity Center に再同期されないように、同期スコープからユーザーを削除する必要があります。

同期をいつでも一時停止と再開することもできます。28 日以上同期を一時停止すると、すべてのユーザーが無効になります。

Active Directory から IAM アイデンティティセンターへの初回同期設定

Active Directory から IAM アイデンティティセンターにユーザーとグループを初めて同期する場合は、以下の手順に従います。または、「」で説明されている手順に従って [アイデンティティソース](#)を

[変更する](#)、アイデンティティソースを IAM アイデンティティセンターから Active Directory に変更することもできます。

ガイド付きセットアップ

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

Note

次のステップに進む前に、IAM Identity Center コンソールで AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ AWS リージョン がある のいずれかを使用していることを確認してください。

2. [設定] を選択します。
3. ページ上部の通知メッセージで、[ガイド付きセットアップを開始] を選択します。
4. 「ステップ 1 — オプション: 属性マッピングの設定」で、デフォルトのユーザーおよびグループ属性マッピングを確認します。変更が不要な場合は、[次へ] を選択します。変更が必要な場合は、変更を行い、[変更の保存] を選択します。
5. 「ステップ 2 — オプション: 同期範囲の設定」で、[ユーザー] タブを選択します。次に、同期スコープに追加するユーザーの正確なユーザー名を入力し、[追加] を選択します。次に、[グループ] タブを選択します。同期スコープに追加するグループの正確なグループ名を入力し、[追加] を選択します。[次へ] を選択します。後でユーザーとグループを同期スコープに追加する場合は、変更せずに [次へ] を選択します。
6. 「ステップ 3: 設定を確認して保存する」で、「ステップ 1: 属性マッピング」で属性マッピングを確認し、「ステップ 2: 同期スコープ」でユーザーとグループを確認します。[設定の保存] を選択します。これにより、「同期を管理」ページが表示されます。

ユーザーとグループを同期スコープに追加します

以下の手順に従って、Active Directory ユーザーとグループを IAM アイデンティティセンターに追加します。

ユーザーを追加するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] を選択し、[同期を管理] を選択します。

4. [同期の管理] ページで、[ユーザー] タブを選択し、[ユーザーとグループの追加] を選択します。
5. [ユーザー] タブの [ユーザー] に正確なユーザー名を入力し、[追加] を選択します。
6. [追加したユーザーとグループ] で、追加するユーザーを確認します。
7. [送信] を選択します。
8. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。指定したユーザーがリストに表示されない場合は、更新アイコンを選択してユーザーのリストを更新します。

グループを追加するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. 設定ページで[ID ソース]タブを選択し、[アクション]を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. 「同期の管理」ページで「グループ」タブを選択し、「ユーザーとグループの追加」を選択します。
5. [グループ] タブを選択します。[グループ] で、正確なグループ名を入力し、[追加] を選択します。
6. [追加したユーザーとグループ] で、追加するグループを確認します。
7. [送信] を選択します。
8. ナビゲーションペインで、[グループ] を選択します。指定したグループがリストに表示されない場合は、更新アイコンを選択してグループのリストを更新します。

同期スコープからユーザーとグループを削除します。

同期スコープからユーザーとグループを削除するとどうなるかについての詳細は、[設定可能な AD 同期の仕組み](#) を参照してください。

ユーザーを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. 設定ページで[ID ソース]タブを選択し、[アクション]を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [ユーザー] タブを選択します。
5. [同期範囲のユーザー] で、削除するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。すべてのユーザーを削除するには、「ユーザー名」の横にあるチェックボックスを選択します。

6. [削除] を選択してください。

グループを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. 設定ページで[ID ソース]タブを選択し、[アクション]を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [グループ] タブを選択します。
5. [同期範囲のグループ] で、削除するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。すべてのグループを削除するには、[グループ名] の横にあるチェックボックスをオンにします。
6. [削除] を選択してください。

同期の一時停止と再開

同期を一時停止すると、今後のすべての同期サイクルが一時停止され、Active Directory 内のユーザーとグループに加えた変更が IAM Identity Center に反映されなくなります。同期を再開すると、同期サイクルでは次に予定されている同期からこれらの変更が反映されます。

同期を一時停止するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定]ページで[ID ソース]タブを選択し、[アクション]を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [同期の管理] で [同期を一時停止] を選択します。

同期を再開するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定]ページで[ID ソース]タブを選択し、[アクション]を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. [同期の管理] で [同期を再開] を選択します。

Note

[同期を再開] ではなく [同期を一時停止] が表示される場合は、Active Directory から IAM Identity Center への同期はすでに再開されています。

同期の属性マッピングを設定する

利用可能な属性の詳細については、「[IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#)」を参照してください。

IAM Identity Center でディレクトリへの属性マッピングを設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで[ID ソース] タブを選択し、[アクション] を選択し、[同期を管理] を選択します。
4. 「同期の管理」で、「属性マッピングを表示」を選択します。
5. 「Active Directory ユーザー属性」で、IAM Identity Center ID ストア属性 と Active Directory のユーザー属性を設定します。例えば、IAM Identity Center ID ストア属性 email を Active Directory のユーザーディレクトリ属性 `${objectguid}` にマップすることができます。

Note

「グループ属性」では、IAM Identity Center の ID ストア属性 と Active Directory グループの属性 は変更できません。

6. [変更の保存] を選択します。これにより、「同期の管理」ページに戻ります。

同期設定を自動化して、設定可能な AD 同期を実現します。

設定可能な AD 同期で自動化されたワークフローが期待どおりに機能するようにするには、次の手順を実行して同期設定を自動化することをお勧めします。

設定可能な AD Sync の同期設定を自動化するには

1. Active Directory で、IAM Identity Center に同期したいすべてのユーザーとグループを含む 親同期グループを作成します。例えば、グループに IAMIdentityCenterAllUsersAndGroups という名前を付けることができます。
2. IAM Identity Center で、親同期グループを設定可能な同期リストに追加します。IAM Identity Center は、親同期グループに含まれるすべてのユーザー、グループ、サブグループ、およびすべてのグループのメンバーを同期します。
3. Microsoft が提供する Active Directory ユーザーおよびグループ管理 API アクションを使用して、親同期グループにユーザーとグループを追加または削除します。

外部 ID プロバイダーの管理

IAM アイデンティティセンターでは、Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 および System for Cross-Domain Identity Management (SCIM) プロトコルを使用して、外部 ID プロバイダー (IdP) から既存のワークフォース ID を接続できます。これにより、ユーザーは AWS アクセスポータルにサインインできるようになります。そして、外部の IdP でホストされている、割り当てられたアカウント、ロール、アプリケーションにナビゲートすることができます。

例えば、Okta や Microsoft Entra ID などの外部 IdP を IAM アイデンティティセンターに接続できます。その後、ユーザーは既存の Okta または Microsoft Entra ID 認証情報を使用して AWS アクセスポータルにサインインできます。ユーザーがサインインした後に実行できる操作を制御するには、AWS 組織内のすべてのアカウントとアプリケーションに一元的にアクセス許可を割り当てることができます。さらに、開発者は既存の認証情報を使用して AWS Command Line Interface (AWS CLI) にサインインするだけで、短期的な認証情報の自動生成とローテーションのメリットを得ることができます。

Active Directory または セルフマネージドディレクトリを使用している場合は AWS Managed Microsoft AD、「」を参照してください [Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)。

Note

SAML プロトコルは、ユーザーやグループについての情報を得るために IdP へクエリする方法は提供していません。そのため、IAM アイデンティティセンターがこれらのユーザーやグループを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングして認識する必要があります。

ユーザーが外部の IdP から来た場合のプロビジョニング

外部 IdP を使用する場合は、AWS アカウント または アプリケーションに割り当てる前に、該当するすべてのユーザーとグループを IAM Identity Center にプロビジョニングする必要があります。これを行うには、ユーザーやグループに合わせて [SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする](#) を設定するか、[手動のプロビジョニング](#) を使用します。ユーザーをプロビジョニングする方法にかかわらず、IAM Identity Center は AWS Management Console、コマンドラインインターフェイス、およびアプリケーション認証を外部 IdP にリダイレクトします。IAM アイデンティティセンターでは、IAM アイデンティティセンターで作成したポリシーに基づいて、それらのリソースへのアクセス権を付与します。プロビジョニングの詳細については、「[ユーザーおよびグループのプロビジョニング](#)」を参照してください。

トピック

- [外部 ID プロバイダーに接続する方法](#)
- [IAM アイデンティティセンターで外部 ID プロバイダーからのメタデータを変更するには](#)
- [外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)
- [SCIM プロファイルおよび SAML 2.0 の実装](#)

外部 ID プロバイダーに接続する方法

サポートされている外部 IdP ごとに、さまざまな前提条件、考慮事項、プロビジョニング手順があります。複数の IdP 向けに、ステップバイステップのチュートリアルが用意されています。

- [CyberArk](#)
- [Google Workspace](#)
- [JumpCloud](#)
- [Microsoft Entra ID](#)
- [Okta](#)
- [OneLogin](#)
- [Ping Identity](#)

IAM アイデンティティセンターがサポートする外部 IdP に関する考慮事項については、「[外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する](#)」を参照してください。

以下の手順は、すべての外部 ID プロバイダーで使用される手順の概要を示しています。

外部 ID プロバイダに接続する方法には

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [ID ソースを変更] を選択します。
4. [ID ソースの選択] で [外部 ID プロバイダー] を選択し、[次へ] を選択します。
5. [外部 ID プロバイダーの設定] で、次の操作を行います。
 - a. [サービスプロバイダーメタデータ] で、[Download metadata file] (メタデータファイルのダウンロード) を選択すると、メタデータファイルがダウンロードされ、システムに保存されます。IAM アイデンティティセンター SAML メタデータファイルは、外部の ID プロバイダーに必要です。
 - b. [ID プロバイダのメタデータ] で、[ファイルを参照] を選択し、外部の ID プロバイダからダウンロードしたメタデータファイルを検索します。次に、ファイルをアップロードします。このメタデータファイルには、IdP から送信されるメッセージを信頼を得るための公開 x509 証明書が含まれています。
 - c. [次へ] を選択します。

 Important

ソースをアクティブディレクトリとの間で変更すると、既存のユーザーやグループの割り当てがすべて削除されます。ソースの変更が成功したら、手動で割り当てを再適用する必要があります。

6. 免責事項を読み、次に進む準備ができたなら、[ACCEPT] (許諾) を押してください。
7. [Change identity source] (ID ソースの変更) を選択します。ID ソースを正常に変更したことを知らせるメッセージが表示されます。

IAM アイデンティティセンターで外部 ID プロバイダーからのメタデータを変更するには

IAM アイデンティティセンターに提供済みの外部 ID プロバイダーからのメタデータを変更することができます。これらの変更は、ユーザーが IAM Identity Center を介してサインインし、AWS リソースにアクセスする機能に影響します。以下の手順では、IAM アイデンティティセンターに保存されている外部 IdP からのメタデータを更新する方法について説明します。この手順を完了するに

は、IAM Identity Center の Organization インスタンスが必要です。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

外部 ID プロバイダーからのメタデータを変更するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページの [ID ソース] タブを選択します。[アクション] > [認証の管理] を選択します。
4. [アイデンティティプロバイダーのメタデータ] セクションで、[IdP メタデータを編集] を選択します。このページでは、外部 IdP の IdP サインイン URL や IdP 発行者 URL を変更できます。必要な変更をすべて行ったら、[変更を保存] を選択します。

外部 ID プロバイダーで SAML および SCIM ID フェデレーションを使用する

IAM アイデンティティセンターは、ID フェデレーションのために以下の標準ベースのプロトコルを実装しています。

- ユーザー認証用の SAML 2.0
- SCIM のプロビジョニング

これらの標準的なプロトコルを実装している ID プロバイダー (IdP) は、以下の特別な注意事項を除き、IAM アイデンティティセンターと正常に相互運用できると考えられます。

- SAML
 - IAM Identity Center では、SAML の nameID 形式のメールアドレス (つまり `urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress`) が必要です。
 - アサーション内の nameID フィールドの値は、RFC 2822 (<https://tools.ietf.org/html/rfc2822>) のアドレス仕様準拠 (「name@domain.com」) の文字列 (<https://tools.ietf.org/html/rfc2822#section-3.4.1>) でなければなりません。
 - メタデータファイルは 75000 文字を超えることはできません。
 - メタデータには、サインイン URL の一部として EntityID、X509 証明書、および SingleSignOnService が含まれている必要があります。
 - 暗号化キーはサポートされていません。

- SCIM

- IAM アイデンティティセンター SCIM の実装は、SCIM RFCs 7642 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7642>), 7643 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7643>) および 7644 (<https://tools.ietf.org/html/rfc7644>) と、2020 年 3 月にドラフトされた FastFed Basic SCIM Profile 1.0 (https://openid.net/specs/fastfed-scim-1_0-02.html#rfc.section.4) で定められた相互運用性の要件に基づいています。これらのドキュメントと現在の IAM アイデンティティセンターでの実装との違いは、「IAM アイデンティティセンター SCIM 実装デベロッパーガイド」の「[サポートされる API オペレーション](#)」のセクションに記載されています。

上記の規格や注意事項に準拠していない IdP はサポートされません。これらの規格や注意事項への製品の適合性に関する質問や説明については、お客様の IdP にお問い合わせください。

お使いの IdP と IAM アイデンティティセンターの接続に問題がある場合は、以下を確認することをお勧めします。

- AWS CloudTrail ExternalIdPDirectoryLogin というイベント名でフィルタリングしてログを記録する
- IdP 固有のログやデバッグログ
- [IAM Identity Center の問題のトラブルシューティング](#)

Note

[IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#) にあるような一部の IdP は、IAM アイデンティティセンター専用に構築された「アプリケーション」または「コネクタ」の形式で、IAM アイデンティティセンター向けの簡素化された構成エクスペリエンスを提供します。お使いの IdP がこのオプションを提供している場合は、IAM アイデンティティセンター用に作成されたアイテムを慎重に選択して使用することをお勧めします。AWS「」、AWS「フェデレーション」、または同様の一般的なAWS「」名と呼ばれるその他の項目は、他のフェデレーションアプローチやエンドポイントを使用する場合があります。IAM Identity Center では期待どおりに動作しない場合があります。

SCIM プロファイルおよび SAML 2.0 の実装

SCIM および SAML は共に IAM アイデンティティセンターを構成する上で重要な注意事項です。

SAML 2.0 の実装

IAM アイデンティティセンターは、[SAML \(Security Assertion Markup Language\) 2.0](#) との ID フェデレーションをサポートします。これにより、IAM アイデンティティセンターは、外部の ID プロバイダー (IdP) からの ID を認証することができます。SAML 2.0 は、SAML アサーションを安全に交換するためのオープンスタンダードです。SAML 2.0 は、SAML 権限 (ID プロバイダ (IdP) と呼ばれます) と SAML コンシューマ (サービスプロバイダ (SP) と呼ばれます) の間で、ユーザに関する情報を渡します。IAM アイデンティティセンターサービスは、この情報を使って、フェデレーテッドシングルサインオン (SSO) を提供します。シングルサインオンを使用すると、ユーザーは既存の ID プロバイダーの認証情報に基づいて AWS アカウント および設定されたアプリケーションにアクセスできます。

IAM Identity Center は、IAM Identity Center ストア AWS Managed Microsoft ADまたは外部 ID プロバイダーに SAML IdP 機能を追加します。その後、ユーザーは、、、などの AWS Management Console やサードパーティーアプリケーションなどConcur、SAML Microsoft 365をサポートするサービスにシングルサインオンできますSalesforce。

しかし SAML プロトコルは、ユーザーやグループについての情報を得るために IdP へクエリする手段は提供しません。そのため、IAM アイデンティティセンターがこれらのユーザーやグループを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングして認識する必要があります。

SCIM プロファイル

IAM アイデンティティセンターは、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 規格に対応しています。SCIM は、IAM アイデンティティセンターの ID と IdP の ID を同期させます。これには、IdP と IAM アイデンティティセンターの間で行われるユーザーのプロビジョニング、アップデート、デプロビジョニングが含まれます。

SCIM を実装する方法の詳細については、「[SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする](#)」を参照してください。IAM アイデンティティセンターの SCIM 実装の詳細については、「[IAM アイデンティティセンター SCIM 実装デベロッパーガイド](#)」() を参照してください。

トピック

- [SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする](#)
- [SAML 2.0 証明書をローテーションする](#)

SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする

IAM アイデンティティセンターは、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) v2.0 プロトコルを使用して、ID プロバイダー (IdP) から IAM アイデンティティセンターへのユーザーおよびグループ情報の自動プロビジョニング (同期化) をサポートしています。SCIM 同期を設定すると、ID プロバイダー (IdP) のユーザー属性と IAM アイデンティティセンターの名前付き属性のマッピングが作成されます。これにより、IAM アイデンティティセンターとお客様の IdP の間で、期待される属性が一致します。この接続を IdP で設定するには、IAM アイデンティティセンター用の SCIM エンドポイントと IAM アイデンティティセンターで作成したベアラートークンを使用します。

トピック

- [自動プロビジョニングを使用する際の注意事項](#)
- [アクセストークンの有効期限を監視する方法](#)
- [自動プロビジョニングを有効にする](#)
- [自動プロビジョニングを無効にする](#)
- [アクセストークンを生成する](#)
- [アクセストークンを削除する](#)
- [アクセストークンをローテーションする](#)
- [手動のプロビジョニング](#)

自動プロビジョニングを使用する際の注意事項

SCIM のデプロイを開始する前に、まず、IAM アイデンティティセンターとの連携について、以下の注意事項を確認することをお勧めします。プロビジョニングに関する追加の注意事項については、お使いの IdP 向け [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#) を参照してください。

- プライマリの E メールアドレスをプロビジョニングする場合、この属性値は各ユーザーに対して一意でなければなりません。一部の IdP では、プライマリ E メールアドレスが実在しない場合があります。例えば、E メールにしか見えない UPN (Universal Principal Name) だったりします。これらの IdP は、ユーザーの実際の E メールアドレスを含むセカンダリまたは「その他」の E メールアドレスを持っている場合があります。Null 以外の一意なメールアドレスを IAM アイデンティティセンターのプライマリ E メールアドレス属性にマッピングするために、IdP の SCIM を設定する必要があります。また、ユーザーの Null 以外の一意なサインイン識別子を IAM アイデンティティセンターのユーザー名属性にマッピングする必要があります。ご利用の IdP に、サインイン識別子とユーザーの E メール名を兼ねた単一の値があるかどうかを確認してください。その場

合、その IdP フィールドを IAM アイデンティティセンターのプライマリ E メールと IAM アイデンティティセンターのユーザー名の両方にマッピングすることができます。

- SCIM の同期が機能するためには、すべてのユーザーが First name (名)、Last name (姓)、Username (ユーザーネーム)、Display name (表示名) の値を指定する必要があります。これらのすべての値が設定されていないユーザーはプロビジョニングされません。
- サードパーティーのアプリケーションを使用する必要がある場合は、まず、アウトバウンド SAML のサブジェクト属性をユーザー名属性にマッピングする必要があります。サードパーティーのアプリケーションにルーティング可能な E メールアドレスが必要な場合、E メール属性を IdP に提供する必要があります。
- SCIM のプロビジョニングとアップデートの間隔は、ID プロバイダーによって管理されます。ID プロバイダーのユーザーおよびグループに対する変更は、ID プロバイダーがそれらの変更を IAM アイデンティティセンターに送信した後に、SSO にのみ反映されます。ユーザーやグループの更新の頻度については、ID プロバイダーにご確認ください。
- 現在、SCIM では多値属性 (特定のユーザーに対する複数の E メールや電話番号など) は提供されていません。SCIM を使用した IAM アイデンティティセンターに多値属性を同期させようとすると失敗します。失敗を回避するために、各属性には 1 つの値しか渡さないようにします。マルチバリューの属性を持つユーザーがいる場合は、IAM アイデンティティセンターへの接続のために、IdP の SCIM で重複する属性マッピングを削除または変更します。
- お客様の IdP での externalId SCIM マッピングが、一意で常に存在し、お客様のユーザーにとって変更の可能性が低い値に対応していることを確認してください。例えば、IdP は、名前や E メールなどのユーザー属性の変更に影響されない、保証付きの objectId やその他の識別子を提供することができます。そうであれば、その値を SCIM の externalId フィールドにマッピングすることができます。これにより、名前や E メールを変更する必要がある場合に、ユーザーが AWS 使用権限、割り当て、またはアクセス許可を失うことがなくなります。
- まだアプリケーションに割り当てられていないユーザー、または IAM Identity Center にプロビジョニング AWS アカウント できないユーザー。ユーザーとグループを同期させるには、ユーザーとグループが、IAM アイデンティティセンターへの IdP の接続を表すアプリケーションやその他の設定に割り当てられていることを確認してください。
- ユーザープロビジョニング解除の動作は ID プロバイダーによって管理され、実装によって異なる場合があります。ユーザープロビジョニング解除の詳細については、ID プロバイダーにお問い合わせください。
- IdP に SCIM を使用して自動プロビジョニングを設定した後は、IAM Identity Center コンソールでユーザーを追加または編集できなくなります。ユーザーを追加または変更する必要がある場合は、外部 IdP または ID ソースから追加または変更する必要があります。

IAM Identity Center の SCIM 実装の詳細については、「[IAM Identity Center SCIM 実装デベロッパーガイド](#)」() を参照してください。

アクセストークンの有効期限を監視する方法

SCIM アクセストークンは 1 年の有効期間で生成されます。SCIM アクセストークンが 90 日以内に期限切れに設定されている場合、はトークンのローテーションに役立つ AWS リマインダーを IAM Identity Center コンソールと AWS Health Dashboard に送信します。SCIM アクセストークンを有効期限が切れる前にローテーションすることで、ユーザーとグループの情報の自動プロビジョニングを継続的に保護できます。SCIM アクセストークンの有効期限が切れると、ID プロバイダーから IAM アイデンティティセンターへのユーザーとグループの情報の同期が停止するため、自動プロビジョニングでは情報を更新したり、情報を作成、削除したりできなくなります。自動プロビジョニングが中断されると、セキュリティリスクが高まり、サービスへのアクセスに影響が及ぶ可能性があります。

Identity Center コンソールのリマインダーは、SCIM アクセストークンをローテーションして、未使用または期限切れのアクセストークンを削除するまで続きます。AWS Health ダッシュボードイベントは、90 日から 60 日の間、1 週間に 2 回、60 日から 30 日の間、1 週間に 3 回、30 日から 15 日の間、SCIM アクセストークンの有効期限が切れるまで 15 日間毎日更新されます。

自動プロビジョニングを有効にする

SCIM プロトコルを使用して、IdP から IAM アイデンティティセンターへのユーザーおよびグループの自動プロビジョニングを有効にするには、以下の手順を使用します。

Note

この手順を開始する前に、まずお客様の IdP に適用されるプロビジョニングに関する注意事項を確認することをお勧めします。詳細については、お使いの IdP の [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#) を参照してください。

IAM アイデンティティセンターで自動プロビジョニングを有効にするには

1. 前提条件が整ったら、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[自動プロビジョニング] 情報ボックスを探し、[有効化] を選択します。これにより、すぐに IAM アイデンティティセンターの自動プロビジョニングが有効になり、必要なエンドポイントとアクセストークンの情報が表示されます。

4. インバウンド自動プロビジョニングダイアログボックスで、SCIM エンドポイントとアクセストークンをコピーします。後で IdP でプロビジョニングを設定するときに、これらを貼り付ける必要があります。
 - a. [SCIM エンドポイント] - 例えば `https://scim.us-east-2.amazonaws.com/1111111111-2222-3333-4444-555555555555/scim/v2`
 - b. [アクセストークン] - [トークンを表示] を選択して値をコピーします。

 Warning

SCIM エンドポイントとアクセストークンを取得できるタイミングは、この時のみです。先に進む前に、これらの値をコピーしておいてください。このチュートリアルの後半で、お使いの IdP 上でこれらの値を入力して自動プロビジョニングを設定します。

5. [閉じる] を選択します。

この手順が完了したら、IdP で自動プロビジョニングを設定する必要があります。詳細については、お使いの IdP の [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#) を参照してください。

自動プロビジョニングを無効にする

以下の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールでの自動プロビジョニングを無効にします。

 Important

この手順を行う前にアクセストークンを削除する必要があります。詳細については、「[アクセストークンを削除する](#)」を参照してください。

IAM アイデンティティセンターコンソールで自動プロビジョニングを無効にするには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#) で、左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [プロビジョニングの管理] を選択します。

3. [自動プロビジョニング] ページで、[無効にする] を選択します。
4. [Disable automatic provisioning] (自動プロビジョニングを無効にする) ダイアログボックスで、情報を確認し、[DISABLE] (無効) と入力して、[Disable automatic provisioning] (自動プロビジョニングを無効にする) を選択します。

アクセストークンを生成する

以下の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールで新しいアクセストークンを生成します。

Note

この手順では、自動プロビジョニングが事前に有効になっている必要があります。詳細については、「[自動プロビジョニングを有効にする](#)」を参照してください。

新しいアクセストークンを生成するには

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で、左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [プロビジョニングの管理] を選択します。
3. [自動プロビジョニング] ページで、[アクセストークン] の [トークンを生成する] を選択します。
4. [新しいアクセストークンを生成] ダイアログで、新しいアクセストークンをコピーして安全な場所に保存します。
5. [閉じる] を選択してください。

アクセストークンを削除する

以下の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールで既存のアクセストークンを削除します。

既存のアクセストークンを削除するには

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で、左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。

2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [プロビジョニングの管理] を選択します。
3. [自動プロビジョニング] ページで、[アクセストークン] から削除したいアクセストークンを選び、[削除] を選択します。
4. [Delete access token] (アクセストークンを削除する) ダイアログボックスで、情報を確認し、[DELETE] (削除) と入力して、[Delete access token] (アクセストークンを削除する) を選択します。

アクセストークンをローテーションする

IAM アイデンティティセンターディレクトリは一度に 2 つまでのアクセストークンをサポートします。ローテーションの前に追加のアクセストークンを生成するには、期限切れまたは未使用のアクセストークンをすべて削除します。

SCIM アクセストークンの有効期限が近づいている場合は、以下の手順で IAM アイデンティティセンターコンソールで既存のアクセストークンをローテーションさせることができます。

アクセストークンをローテーションするには

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で、左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [プロビジョニングの管理] を選択します。
3. [Automatic provisioning] (自動プロビジョニング) ページの [Access Token] (アクセストークン) でローテーションさせたいトークンのトークン ID をメモしておきます。
4. [アクセストークンを生成する](#) の手順に従って、新しいトークンを作成します。既に最大数の SCIM アクセストークンを作成している場合は、まず既存のトークンの 1 つを削除する必要があります。
5. ID プロバイダーのウェブサイトアクセスし、新しいアクセストークンを SCIM プロビジョニング用に設定した後、新しい SCIM アクセストークンを使用して IAM アイデンティティセンターへの接続をテストします。新しいトークンを使ってプロビジョニングが正常に行われていることを確認したら、この手順の次のステップに進みます。
6. [アクセストークンを削除する](#) の手順で、先ほどの古いアクセストークンを削除します。また、どのトークンを削除するかを判断するために、トークンの作成日を利用することもできます。

手動のプロビジョニング

一部の IdP では、クロスドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) をサポートしていないか、互換性のない SCIM 実装をしている場合があります。そのような場合は、IAM アイデンティティセンターコンソールを通じて手動でユーザーをプロビジョニングすることができます。IAM アイデンティティセンターにユーザーを追加する際には、IdP に登録されているユーザー名と同一のユーザー名を設定します。少なくとも、一意の E メールアドレスとユーザー名が必要です。詳細については、「[ユーザー名と E メールアドレスの一意性](#)」を参照してください。

また、IAM アイデンティティセンターでは、すべてのグループを手動で管理する必要があります。そのためには、グループを作成し、IAM アイデンティティセンターコンソールを使ってグループを追加します。これらのグループは、お客様の IdP に存在するものと一致する必要はありません。詳細については、「[グループ](#)」を参照してください。

SAML 2.0 証明書をローテーションする

IAM アイデンティティセンターは、証明書を使用して、外部 ID プロバイダー (IdP) と IAM アイデンティティセンターとの間の SAML 信頼関係を確立します。IAM アイデンティティセンターで外部 IdP を追加する際には、外部 IdP から少なくとも 1 つの SAML 2.0 X.509 のパブリック証明書を取得する必要があります。その証明書は、通常、信頼を作成中の IdP SAML メタデータ交換時に自動的にインストールされます。

IAM アイデンティティセンターの管理者として、古い IdP 証明書を新しい証明書に置き換える必要がある場合があります。例えば、IdP 証明書の有効期限が近づいている場合は、証明書を交換する必要があります。古い証明書を新しい証明書に置き換えるプロセスは、証明書のローテーションと呼ばれています。

トピック

- [SAML 2.0 証明書をローテーションする](#)
- [証明書の有効期限切れステータスインジケーター](#)

SAML 2.0 証明書をローテーションする

ID プロバイダーが発行した無効または期限切れの証明書をローテーションさせるために、定期的に証明書をインポートする必要がある場合があります。これにより、認証の乱れやダウンタイムを防ぐことができます。インポートされた証明書はすべて自動的に有効になります。証明書の削除は、関連する ID プロバイダで使用されなくなったことを確認した後に行います。

また、IdP によっては複数の証明書をサポートしていない場合があることも考慮する必要があります。この場合、これらの IdP で証明書をローテーションした場合、ユーザーの利用しているサービスが一時的に中断する可能性があります。その IdP との信頼関係が正常に再構築されたときに、サービスが再開されます。このオペレーションは、ピーク時を可能な限り避けて慎重に計画してください。

 Note

セキュリティのベストプラクティスとして、既存の SAML 証明書に不正アクセスや不適切な取り扱いがあった場合には、直ちに証明書を削除してローテーションする必要があります。

IAM アイデンティティセンター証明書のローテーションは、以下の複数のステップで行われます。

- IdP から新しい証明書を取得する
- 新しい証明書を IAM アイデンティティセンターにインポートする
- IdP での新しい証明書を有効にする
- 古い証明書を削除する

以下のすべての手順を使用して、認証のダウンタイムを回避しながら、証明書のローテーションプロセスを完了します。

ステップ 1: IdP から新しい証明書を取得する

IdP の ウェブサイトにアクセスして、SAML 2.0 証明書をダウンロードします。証明書ファイルが PEM エンコード形式でダウンロードされていることを確認してください。ほとんどのプロバイダでは、IdP に複数の SAML 2.0 証明書を作成することができます。これらは、無効や非アクティブとしてマークされている可能性があります。

ステップ 2: IAM アイデンティティセンターにインポートする

以下の手順で、IAM アイデンティティセンターコンソールを使って新しい証明書をインポートします。

1. [\[IAM アイデンティティセンターコンソール\]](#) で [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [認証の管理] を選択します。
3. [SAML 2.0 認証の管理] ページで、[証明書のインポート] を選択します。

4. [SAML 2.0 証明書のインポート] ダイアログで、[ファイルを選択] を選択し、証明書ファイルに移動して選択し、[証明書のインポート] を選択します。

この時点で、IAM アイデンティティセンターは、お客様がインポートした両方の証明書から署名されたすべての受信 SAML メッセージを信頼します。

ステップ 3: IdP で新しい証明書を有効にする

IdP の ウェブサイトに戻り、先ほど作成した新しい証明書をプライマリまたはアクティブとしてマークします。この時点で、IdP が署名したすべての SAML メッセージは、新しい証明書を使用する必要があります。

ステップ 4: 古い証明書を削除する

以下の手順で、IdP の証明書ローテーション処理を行います。少なくとも 1 つの有効な証明書が必要であり、それを削除することはできません。

Note

この証明書を削除する前に、ID プロバイダがこの証明書を使用して SAML レスポンスに署名しなくなったことを確認します。

1. リポジトリの [Manage SAML 2.0 certificates] (SAML 2.0 証明書の管理) ページで、削除する証明書を選択します。[Delete] (削除) を選択します。
2. [Delete SAML 2.0 certificate] (SAML 2.0 証明書の削除) ダイアログボックスで、**DELETE** をタイプして確認し、[Delete] (削除) を選択します。
3. IdP のウェブサイトに戻り、古い非アクティブな証明書を削除するために必要な手順を実行します。

証明書の有効期限切れステータスインジケータ

「Manage SAML 2.0 certificates」ページには、リスト内の各証明書名の横にある[有効期限] 列に色分けされたステータスインジケータアイコンが表示されます。以下は、IAM アイデンティティセンターが各証明書に対してどのアイコンを表示するかを決定するための基準です。

- 赤 — 証明書が現在期限切れであることを示します。
- 黄 — 証明書が 90 日以内に失効することを示します。

- 緑 — 証明書が有効であり、少なくともあと 90 日間有効であることを示します。

証明書の現在のステータスを確認するには

1. [\[IAM Identity Center コンソール\]](#) で [設定] を選択します。
2. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択し、[アクション] > [認証の管理] を選択します。
3. [SAML 2.0 証明書の管理] ページの [SAML 2.0 証明書の管理] で、リストの証明書のステータスを [有効期限] 欄に表示します。

AWS アクセスポータルの使用

AWS アクセスポータルは、すべての AWS アカウント および Office 365、Concur、Salesforce など、最も一般的に使用されるクラウドアプリケーションへのシングルサインオンアクセスをユーザーに提供します。ポータルで AWS アカウント または アプリケーションアイコンを選択するだけで、複数のアプリケーションをすばやく起動できます。AWS アクセスポータルにアプリケーションアイコンが存在するということは、会社の管理者がそれらの AWS アカウント またはアプリケーションへのアクセスを許可したことを意味します。また、追加のサインインプロンプトなしで AWS、アクセスポータルからこれらのすべてのアカウントまたはアプリケーションにアクセスすることも意味します。

以下の状況では、管理者に連絡して追加のアクセスをリクエストしてください。

- アクセスする必要がある AWS アカウント またはアプリケーションが表示されません。
- 特定のアカウントまたはアプリケーションに対するアクセス権限が想定されるものと異なっている。

トピック

- [IAM Identity Center を初めて使用するユーザーの AWS アクセスポータルのアクティブ化](#)
- [AWS アクセスポータルにサインインする](#)
- [AWS アクセスポータルのユーザーパスワードのリセット](#)
- [AWS CLI または AWS SDKs の IAM Identity Center ユーザー認証情報の取得](#)
- [AWS Management Console 送信先へのショートカットリンクの作成](#)
- [MFA 用デバイスの登録](#)
- [AWS アクセスポータル URL のカスタマイズ](#)

IAM Identity Center を初めて使用するユーザーの AWS アクセスポータル のアクティブ化

AWS アクセスポータルに初めてサインインする場合は、ユーザー認証情報をアクティブ化する手順について E メールを確認してください。

ユーザー認証情報を有効にするには

1. 会社から受け取った E メールに応じて、次のいずれかの方法を選択してユーザー認証情報をアクティブ化し、AWS アクセスポータルの使用を開始できるようにします。
 - a. 「Invitation to join AWS IAM Identity Center」という件名のメールを受信したら、メールを開いて [招待を受け入れる] を選択します。「新規ユーザー登録」ページで、パスワードを入力して確認し、「新しいパスワードを設定」を選択します。このパスワードは、ポータルにサインインするたびに使用します。
 - b. 貴社の IT サポートまたは IT 管理者から E メールを送信された場合は、ユーザー認証情報をアクティブ化するために伝えられた指示事項に従います。
2. 新しいパスワードを指定してユーザー認証情報をアクティブ化すると、AWS アクセスポータルは自動的にサインインします。されない場合は、次のステップで説明されている指示事項に従って、手動で AWS アクセスポータルにサインインできます。

AWS アクセスポータルにサインインする

AWS アクセスポータルは、IAM Identity Center ユーザーに、割り当てられたすべての AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスをウェブポータル経由で提供します。アクセスポータルにサインインする方法、サインインのヒント、および AWS アクセス AWS ポータルからサインアウトする方法について説明します。IAM Identity Center ユーザーとして AWS アクセスポータルにサインインする方法については、[「サインインガイド」の AWS 「アクセスポータルにサインインする」](#)を参照してください。AWS

前提条件

AWS アクセスポータルを使用するには、IAM Identity Center を有効にする必要があります。詳細については、[IAM Identity Center を有効にする](#)を参照してください。

 Note

サインイン後、AWS アクセスポータルセッションのデフォルトの期間は 8 時間です。管理者はこのセッションの[有効時間を変更できます](#)。

AWS アクセスポータルにサインインする

以下の手順は、IAM Identity Center 管理者が IAM Identity Center ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインして にアクセスできることを確認するためのものです AWS アカウント。

AWS アクセスポータルにサインインする

1. 以下のいずれかを行って、AWS Management Consoleにサインインします。
 - New to AWS (ルートユーザー) – ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - (AWS IAM 認証情報) を既に使用 – IAM 認証情報でサインインし、管理者ロールを選択します。
2. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、ダッシュボードを選択してください。
4. ダッシュボードページの「設定の概要」で、AWS アクセスポータル URL を選択します。
5. 次のいずれかを使用してサインインします。
 - Active Directory または外部 ID プロバイダー (IdP) を ID ソースとして使用している場合は、Active Directory または IdP ユーザーの認証情報でサインインします。
 - ID ソースとしてデフォルトの Identity Center ディレクトリを使用している場合は、ユーザーを作成したときに指定したユーザー名と、そのユーザーに指定した新しいパスワードを使用してサインインします。
6. アカウントタブで、 を見つけ AWS アカウント で展開します。
7. 使用可能なロールが表示されます。例えば、[AdministratorAccess] 権限セットと [Billing] 権限セットの両方を割り当てられている場合、それらのロールはいずれも AWS アクセスポータルに表示されます。セッションに使用する IAM ロール名を選択します。
8. AWS マネジメントコンソールにリダイレクトされた場合、へのアクセスの設定は正常に完了しました AWS アカウント。

 Note

AWS アカウント一覧に何も表示されない場合は、そのユーザはそのアカウントのアクセス権限セットにまだ割り当てられていない可能性があります。アクセス権限セットにユーザを割り当てる手順については、[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#) を参照してください。

IAM Identity Center 認証情報を使用してサインインできることを確認したら、へのサインインに使用したブラウザに切り替え AWS Management Console、ルートユーザーまたは IAM ユーザーの認証情報からサインアウトします。

 Important

アクセス AWS ポータルにサインインするときは、IAM ユーザーまたはルートユーザーの認証情報を使用する代わりに、IAM Identity Center 管理ユーザーの認証情報を使用して管理タスクを実行することを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報は保護し、ルートユーザーでしか実行できないタスクを実行するときに使用します。他のユーザーがアカウントやアプリケーションにアクセスできるようにし、IAM Identity Center を管理できるようにするには、IAM Identity Center を通じてのみアクセス権限セットを作成して割り当ててください。

信頼されたデバイス

サインインページで [これは信頼できるデバイスです] というオプションを選択すると、IAM Identity Center はそのデバイスからの今後のすべてのサインインを承認されたものとみなします。つまり、その信頼できるデバイスを使用している限り、IAM Identity Center は、MFA コードを入力する指示を出しません。ただし、新しいブラウザからサインインした場合や、お客様のデバイスに未知の IP アドレスが発行された場合などは例外となります。

AWS アクセスポータルへのサインインのヒント

AWS アクセスポータルエクスペリエンスの管理に役立つヒントをいくつか紹介します。

- 場合によっては、サインアウトして AWS アクセスポータルにサインインし直す必要があります。この手順は、管理者から最近割り当てられた新しいアプリケーションにアクセスするために必要に

なります。ただし、すべての新しいアプリケーションは 1 時間ごとに更新されるため、この手順は必須ではありません。

- AWS アクセスポータルにサインインすると、アプリケーションのアイコンを選択して、ポータルにリストされている任意のアプリケーションを開くことができます。アプリケーションの使用が完了したら、アプリケーションを閉じるか、AWS アクセスポータルからサインアウトできます。アプリケーションを閉じると、そのアプリケーションからのみサインアウトされます。AWS アクセスポータルから開いた他のアプリケーションは開いたままで実行されています。
- 別のユーザーとしてサインインするには、最初に AWS アクセスポータルからサインアウトする必要があります。ポータルからログアウトすると、ブラウザセッションから認証情報が完全に削除されます。
- AWS アクセスポータルにサインインしたら、ロールに切り替えることができます。切り替えることで元のユーザーアクセス権限が一時的に無効になり、そのロールに割り当てられたアクセス権限が代わりに付与されます。詳細については、「[ロールの切り替え \(コンソール\)](#)」を参照してください。

AWS アクセスポータルからのサインアウト

ポータルからログアウトすると、認証情報がブラウザセッションから完全に削除されます。詳細については、AWS サインインガイドの[AWS 「アクセスポータルからサインアウトする」](#)を参照してください。

AWS アクセスポータルからサインアウトするには

- AWS アクセスポータルで、ナビゲーションバーからサインアウトを選択します。

Note

別のユーザーとしてサインインする場合は、最初に AWS アクセスポータルからサインアウトする必要があります。

AWS アクセスポータルのユーザーパスワードのリセット

AWS アクセスポータルは、[IAM Identity Center](#) ユーザーに、ウェブポータルを介して割り当てられたすべての AWS アカウントとクラウドアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを提供し

ます。AWS アクセスポータルは[AWS Management Console](#)、AWS リソースを管理するためのサービスコンソールのコレクションであるとは異なります。

アクセス AWS ポータルの IAM Identity Center ユーザーパスワードをリセットするには、この手順を使用します。[ユーザータイプ](#)の詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」をご覧ください。

考慮事項

AWS アクセスポータルのパスワードリセット機能は、Identity Center ディレクトリまたは ID ソース[AWS Managed Microsoft AD](#)として使用している Identity Center インスタンスのユーザーのみが使用できます。ユーザーが外部 ID プロバイダーまたは [AD Connector](#) に接続されている場合、ユーザーパスワードのリセットは外部 ID プロバイダーまたは接続された Active Directory から行う必要があります。

- ID ソースが IAM アイデンティティセンターディレクトリである場合は、「[IAM Identity Center で ID を管理する際のパスワード要件](#)」を参照してください。
- ID ソースが AWS Managed Microsoft AD である場合は、「[Password requirements when resetting a password in AWS Managed Microsoft AD](#)」を参照してください。

AWS アクセスポータルにパスワードをリセットするには

1. ウェブブラウザを開き、AWS アクセスポータルのサインインページに移動します。

AWS アクセスポータル URL がない場合は、E メールを確認してください。AWS アクセスポータルへの特定のサインイン URL を含む IAM Identity Center AWS への参加の招待が E メールで送信されているはずです。または、管理者がワンタイムパスワードと AWS アクセスポータル URL を直接提供した場合があります。この情報が見つからない場合は、管理者に連絡して送信してもらってください。

AWS アクセスポータルへのサインインの詳細については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の[AWS 「アクセスポータルにサインインする」](#)を参照してください。

2. [ユーザー名] を入力し、[次へ] を選択します。
3. [パスワード] で [パスワードを忘れた場合] を選択します。

[ユーザー名] を入力し、提供されたイメージの文字を入力してロボットではないことを確認します。次いで、[次へ] を選択します。文字を入力できない場合は、広告ブロックソフトウェアを無効にする必要がある場合があります。

4. パスワードリセットの E メールが送信されたことを確認するメッセージが表示されます。[続行] をクリックしてください。
5. no-reply@signin.aws から、「パスワードのリセットがリクエストされました」という件名のメールが届きます。メールで「パスワードのリセット」を選択します。
6. パスワードのリセットページで、ユーザー名を確認し、AWS アクセスポータル新しいパスワードを指定し、新しいパスワードの設定を選択します。
7. no-reply@signin.aws から「パスワードが更新されました」という件名のメールが届きます。

Note

管理者は、パスワードのリセット手順を記載したメールを送信するか、ワンタイムパスワードを生成してユーザーと共有することで、パスワードをリセットできます。管理者の方は、「[エンドユーザーの IAM Identity Center ユーザーパスワードをリセットします。](#)」を参照してください。

AWS CLI または AWS SDKs の IAM Identity Center ユーザー認証情報の取得

IAM Identity Center のユーザー認証情報で AWS Command Line Interface または AWS Software Development Kit (SDKs) を使用して、プログラムで AWS サービスにアクセスできます。このトピックでは、IAM Identity Center のユーザーの一時的な認証情報を取得する方法について説明します。

AWS アクセスポータルは、IAM Identity Center ユーザーに AWS アカウント およびクラウドアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを提供します。IAM Identity Center ユーザーとして AWS アクセスポータルにサインインすると、一時的な認証情報を取得できます。その後、IAM Identity Center ユーザー認証情報とも呼ばれる認証情報を AWS CLI または AWS SDKs で使用して、のリソースにアクセスできます AWS アカウント。

を使用してプログラムで AWS サービス AWS CLI にアクセスする場合は、このトピックの手順を使用してへのアクセスを開始できます AWS CLI。の詳細については AWS CLI、[AWS Command Line Interface](#) 「[ユーザーガイド](#)」を参照してください。

AWS SDKs を使用してプログラムで AWS サービスにアクセスする場合、このトピックの手順に従うと、AWS SDKs。AWS SDKs[AWS SDKs](#)」を参照してください。

 Note

IAM Identity Center のユーザーは「[IAM ユーザー](#)」とは異なります。IAM ユーザーには、AWS リソースへの長期的な認証情報が付与されます。IAM Identity Center のユーザーには一時的な認証情報が付与されます。これらの認証情報はサインインするたびに生成される AWS アカウント ため、にアクセスするためのセキュリティのベストプラクティスとして一時的な認証情報を使用することをお勧めします。

前提条件

IAM Identity Center ユーザーの一時認証情報を取得するには、以下が必要です。

- IAM Identity Center ユーザー — このユーザーとして AWS アクセスポータルにサインインします。ユーザーまたは管理者がこのユーザーを作成できます。IAM Identity Center を有効化して IAM Identity Center ユーザーを作成する方法については、[IAM Identity Center の開始方法](#) を参照してください。
- へのユーザーアクセス AWS アカウント – IAM Identity Center ユーザーに一時的な認証情報を取得するアクセス許可を付与するには、ユーザーまたは管理者が IAM Identity Center ユーザーを[アクセス許可セット](#)に割り当てる必要があります。権限セットは IAM Identity Center に保存され、IAM Identity Center ユーザーが AWS アカウントに対して持つアクセスレベルを定義します。管理者が IAM Identity Center ユーザーを作成した場合は、このアクセス権を追加してもらうよう依頼してください。詳細については、「[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)」を参照してください。
- AWS CLI installed – 一時的な認証情報を使用するには、をインストールする必要があります AWS CLI。手順については、「AWS CLI ユーザーガイド」の「[AWS CLIの最新バージョンのインストールまたは更新](#)」を参照してください。

考慮事項

IAM Identity Center ユーザーの一時的な認証情報を取得する手順を完了する前に、以下の考慮事項に注意してください。

- IAM Identity Center は IAM ロールを作成する — IAM Identity Center のユーザーを権限セットに割り当てると、IAM Identity Center はその権限セットから対応する IAM ロールを作成します。アクセス許可セットによって作成された IAM ロールは、次の方法で AWS Identity and Access Management で作成された IAM ロールとは異なります。

- IAM Identity Center は、権限セットによって作成されたロールを所有し、保護します。IAM Identity Center のみがこれらのロールを変更できます。
- IAM Identity Center のユーザーのみが、割り当てられた権限セットに対応するロールを引き受けることができます。権限セットへのアクセスを IAM ユーザー、IAM フェデレーテッドユーザー、またはサービスアカウントに割り当てることはできません。
- これらのロールのロール信頼ポリシーを変更して IAM Identity Center 外の「[プリンシパル](#)」へのアクセスを許可することはできません。

一時的な認証情報を取得する方法については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[AWS CLIで一時的なセキュリティ認証情報を使用する](#)」を参照してください。

- アクセス許可セットのセッション期間を設定できます – AWS アクセスポータルにサインインすると、IAM Identity Center ユーザーが割り当てられるアクセス許可セットが使用可能なロールとして表示されます。IAM Identity Center は、このロール用に別のセッションを作成します。このセッションは、権限セットに設定されているセッション時間に応じて 1 時間から 12 時間まで可能です。デフォルトでは、セッションの有効期間は 1 時間です。詳細については、「[AWS アカウントのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。

一時的な認証情報の取得と更新

IAM Identity Center ユーザーの一時認証情報は、自動または手動で取得および更新できます。

トピック

- [認証情報の自動更新 \(推奨\)](#)
- [認証情報の手動更新](#)

認証情報の自動更新 (推奨)

認証情報の自動更新は、Open IdConnect Center (OIDC) デバイスコード認可標準を使用します。この方法では、AWS CLIの `aws configure sso` コマンドを使用して直接アクセスを開始します。このコマンドを使用すると、任意の AWS アカウントに割り当てられている任意のアクセス許可セットに関連付けられていた任意のロールに自動的にアクセスすることができます。

IAM Identity Center ユーザー用に作成されたロールにアクセスするには、`aws configure sso` コマンドを実行し、ブラウザウィンドウ AWS CLI から を承認します。アクティブな AWS アクセスポータルセッションがある限り、は一時的な認証情報 AWS CLI を自動的に取得し、認証情報を自動的に更新します。

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「[aws configure sso wizard を使用したプロフィール設定](#)」を参照してください。

自動的に更新される一時的な認証情報を取得するには

1. 管理者から提供された特定のサインイン URL を使用して、AWS アクセスポータルにサインインします。IAM Identity Center ユーザーを作成した場合は、サインイン URL を含む AWS 招待メールを送信します。詳細については、「[サインインユーザーガイド](#)」の AWS 「[アクセスポータルにサインインする](#)」を参照してください。AWS
2. アカウントタブで、認証情報を取得する AWS アカウント を見つけます。アカウントを選択すると、そのアカウントに関連付けられているアカウント名、アカウント ID、および E メールアドレスが表示されます。

 Note

AWS アカウントが一覧表示されていない場合は、そのアカウントの権限セットに割り当てられていない可能性があります。この場合は、管理者に連絡して、このアクセス権を追加してもらうよう依頼してください。詳細については、「[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)」を参照してください。

3. アカウントの下に、IAM Identity Center ユーザーに割り当てられている権限セットの名前が表示可能なロールとして表示されます。たとえば、IAM Identity Center ユーザーがアカウントの PowerUserAccess アクセス許可セットに割り当てられている場合、ロールは AWS アクセスポータルに PowerUserAccess として表示されます。
4. ロール名の横にあるオプションに応じて、[アクセスキー] を選択するか、[コマンドラインまたはプログラムによるアクセス] を選択します。
5. [認証情報の取得]ダイアログボックスで、AWS CLIをインストールしたオペレーティングシステムに応じて、「macOS と Linux」、「Windows」、または「PowerShell」のいずれかを選択します。
6. 「AWS IAM Identity Center の認証情報 (推奨)」に、SSO Start URL と SSO Region が表示されます。これらの値は、IAM Identity Center で有効化されたプロファイルおよび sso-session を AWS CLIに対して設定する必要があります。この設定を完了するには、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「[aws configure sso wizard でプロファイルを設定](#)」の指示に従います。

認証情報の有効期限が切れ AWS アカウント るまで、AWS CLI 必要に応じて を に引き続き使用します。

認証情報の手動更新

認証情報の手動更新により、特定の AWS アカウントの特定の許可セットに関連付けられたロール向けの一時的な認証情報を取得できます。そのためには、一時的な認証情報に必要なコマンドをコピーして貼り付けます。この方法では、一時的な認証情報を手動で更新する必要があります。

一時的な認証情報の有効期限が切れるまで AWS CLI コマンドを実行できます。

手動で更新する認証情報を取得するには

1. 管理者から提供された特定のサインイン URL を使用して、AWS アクセスポータルにサインインします。IAM Identity Center ユーザーを作成した場合は、サインイン URL を含む AWS 招待メールを送信します。詳細については、[「サインインユーザーガイド」の AWS 「アクセスポータル」にサインインする](#)を参照してください。AWS
2. Accounts タブで、アクセス認証情報を取得する AWS アカウント を見つけ、IAM ロール名 (Administrator など) を表示するように展開します。IAM ロール名の横にあるオプションに応じて、[アクセスキー] を選択するか、[コマンドラインまたはプログラムによるアクセス] を選択します。

Note

AWS アカウントが一覧表示されていない場合は、そのアカウントの権限セットに割り当てられていない可能性があります。この場合は、管理者に連絡して、このアクセス権を追加してもらうよう依頼してください。詳細については、[「ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント」](#)を参照してください。

3. [認証情報の取得]ダイアログボックスで、AWS CLIをインストールしたオペレーティングシステムに応じて、「MacOS と Linux」、「Windows」、または「PowerShell」のいずれかを選択します。
4. 次のいずれかのオプションを選択します。

- オプション 1: AWS 環境変数を設定する

このオプションを選択すると、credentials ファイルや config ファイル内の設定を含むすべての認証情報が上書きされます。詳細については、「AWS CLI ユーザガイド」の [「AWS CLIを設定するための環境変数」](#)を参照してください。

このオプションを使用するには、コマンドをクリップボードにコピーし、コマンドを AWS CLI ターミナルウィンドウに貼り付け、Enter キーを押して必要な環境変数を設定します。

- オプション 2: AWS 認証情報ファイルにプロファイルを追加する

このオプションを選択すると、さまざまな認証情報を使用してコマンドを実行できます。

このオプションを使用するには、コマンドをクリップボードにコピーし、コマンドを共有 AWS credentials ファイルに貼り付けて新しい名前付きプロファイルを設定します。詳細については、「AWS SDK とツールのリファレンスガイド」の「[共有設定ファイルおよび認証情報ファイル](#)」を参照してください。この認証情報を使用するには、AWS CLI コマンドで `--profile` オプションを指定します。このことは、この同じ認証情報ファイルを使用するすべての環境にも当てはまります。

- オプション 3: AWS サービスクライアントで個々の値を使用する

AWS サービスクライアントから AWS リソースにアクセスするには、このオプションを選択します。詳細については、「[AWSでの構築ツール](#)」を参照してください。

このオプションを使用するには、値をクリップボードにコピーし、その値をコードに貼り付け、SDK の適切な変数に割り当てます。詳細については、お使いの SDK API 固有のドキュメントを参照してください。

AWS Management Console 送信先へのショートカットリンクの作成

AWS アクセスポータルで作成されたショートカットリンクにより、IAM Identity Center ユーザーは、内の特定の送信先 AWS Management Console、特定のアクセス許可セット、および特定の に移動します AWS アカウント。

ショートカットリンクは、ユーザーとコラボレーターの操作時間を短縮する効果があります。AWS アクセスポータルを含む複数のページを介して 目的の宛先 URL AWS Management Console (Amazon S3 バケットインスタンスページなど) に移動する代わりに、ショートカットリンクを使用して同じ宛先に自動的に移動できます。

ショートカットリンクのリンク先オプション

ショートカットリンクには、以下に示すように、優先度別に 3 つのリンク先オプションが用意されています。

- (オプション) ショートカットリンクで AWS Management Console 指定された の送信先 URL。例えば、Amazon S3 バケットインスタンスページなどです。
- (オプション) 許可セット内で管理者が設定するリリーステート URL。リリーステート設定の詳細については、「[AWS Management Consoleにすばやくアクセスできるようにリリーステートを設定する](#)」を参照してください。
- AWS Management Console ホーム。指定しない場合は、これがデフォルトのリンク先になります。

Note

送信先への自動ナビゲーションは、IAM Identity Center で認証され、AWS アカウントと送信先 URL に必要なアクセス許可セットが割り当てられている場合にのみ成功します。

AWS アクセスポータルには、共有可能なショートカットリンクの作成に役立つショートカットの作成ボタンが含まれています。リンク先 URL (直前のリストの最初のオプション) を指定する場合は、URL をクリップボードにコピーして共有できます。

AWS アクセスポータルでショートカットリンクを作成する

1. AWS アクセスポータルにサインインしたら、アカウントタブを選択し、ショートカットの作成ボタンを選択します。
2. ダイアログボックスで、次の操作を行います。
 - a. アカウント ID またはアカウント名 AWS アカウント を使用して を選択します。入力すると、ドロップダウンメニューに、入力内容に一致するアクセス可能なアカウント ID と名前が表示されます。アクセス可能なアカウントのみを選択できます。
 - b. または、ドロップダウンリストから IAM ロールを選択します。これらは、選択したアカウントに対して割り当てられたアクセス許可セットです。ロールの選択を省略すると、ショートカットリンクを使用する際に、選択したアカウントに対して割り当てられたロールを選択するように求められます。

Note

ショートカットリンクを使用して、新しいアクセスを許可することはできません。ショートカットリンクは、そのユーザーに割り当て済みのアクセス許可セットで

のみ機能します。アカウントとリンク先 URL へのアクセスに必要なアクセス許可セットがユーザーに割り当てられていない場合、アクセスは拒否されます。

- c. 必要に応じて、AWS アクセスポータルを送信先 URL を入力します。URL 入力を省略すると、ショートカットリンクの使用時に、前述のリンク先オプションに基づいてリンク先が自動的に設定されます。
- d. 入力に基づいて、ダイアログボックスの下部にショートカットリンクが生成されます。[URL のコピー] ボタンを選択します。これで、コピーされたショートカットリンクを使用してブックマークを作成したり、あるいは同じアカウントに対する同じアクセス許可セットまたは別の十分なアクセス許可セットを持つコラボレーターとブックマークを共有できるようになりました。

URL エンコードを使用した安全な AWS Management Console ショートカットリンクの構築

アカウント ID、アクセス許可セット名、リンク先 URL を含むすべての URL パラメータ値は、URL エンコードされている必要があります。

ショートカットリンクは、AWS アクセスポータル URL を次のパスで拡張します。

/#/console?

account_id=[*account_ID*]&role_name=[*permission_set_name*]&destination=[*destination*]

クラシック AWS パーティションの完全な URL は、次のパターンに従います。

https://[*your_subdomain*].awsapps.com/start/#/console?

account_id=[*account_ID*]&role_name=[*permission_set_name*]&destination=[*destination*]

以下は、S3FullAccess アクセス許可セットを使用して、ユーザーをアカウント 123456789012 にサインインさせ、S3 コンソールのホームページにジャンプさせるショートカットリンクの例です。

- https://example.awsapps.com/start/#/console?
account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2Fs3%2Fhome
- (AWS GovCloud (US) Region) https://start.us-gov-west-1.us-gov-home.awsapps.com/directory/example/#/console?
account_id=123456789012&role_name=S3FullAccess&destination=https%3A%2F%2Fconsole.amazonaws-us-gov.com%2Fs3%2Fhome

MFA 用デバイスの登録

AWS アクセスポータルで次の手順を使用して、新しいデバイスを多要素認証 (MFA) に登録します。

Note

この手順を開始する前に、まず適切な認証システムアプリケーションをデバイスにダウンロードすることをお勧めします。MFA デバイスに使用できるアプリケーションの一覧については、「[仮想認証アプリ](#)」を参照してください。

MFA を使用するデバイスを登録するには

1. AWS アクセスポータルにサインインします。詳細については、「[AWS アクセスポータルにサインインする](#)」を参照してください。
2. ページの右上近くにある [MFA devices] (MFA デバイス) をクリックします。
3. [Multi-factor authentication (MFA) devices] (多要素認証 (MFA) デバイス) ページで、[Register device] (デバイスの登録) をクリックします。

Note

[MFA デバイスの登録] オプションがグレイアウトしている場合は、管理者に連絡してデバイスの登録をサポートしてもらう必要があります。

4. [MFA デバイスの登録] ページで、次の MFA デバイスタイプを選択し、指示に従います。
 - 認証システムアプリケーション
 1. [Set up the authenticator app] (認証システムアプリケーションの設定) ページで、QR コードのグラフィックを含む新しい MFA デバイスの設定情報を表示します。この図は、QR コードに対応していないデバイス向けに、手動入力に利用できるシークレットキーを示しています。
 2. 物理的に MFA デバイスを使用して、次の操作を行います。
 - a. 互換性のある MFA 認証システムアプリケーションを開きます。MFA デバイスで利用できるテスト済みアプリケーションのリストについては、「[仮想認証アプリ](#)」を参照してください。MFA アプリケーションが複数のアカウント (複数の MFA デバイス) をサポートしている場合は、新しいアカウント (新しい MFA デバイス) を作成するオプションを選択します。

- b. MFA アプリケーションが QR コードをサポートしているかどうかを判断し、[Set up the authenticator app] (認証アプリケーションの設定) ページで以下のいずれかの操作を行います。
 - i. [Show QR code] (QR コードの表示) を選択し、アプリケーションを使用して QR コードをスキャンします。例えば、カメラアイコンまたは スキャンコード に似たオプションを選択します。次に、デバイスのカメラでコードをスキャンします。
 - ii. [show secret key] (シークレットキーを表示する) をクリックし、そのシークレットキーを MFA アプリケーションに入力します。

 Important

MFA デバイスを IAM Identity Center に設定する際には、QR コードやシークレットキーのコピーを 安全な場所に保存することをお勧めします。これは、携帯電話を紛失した場合や、MFA 認証システムアプリケーションを再インストールしなければならない場合に役立ちます。いずれの場合も、すぐにアプリケーションを再設定して同じ MFA 設定を使用することができます。

3. [Set up the authenticator app] (認証システムアプリケーションをセットアップする) ページで、[Authenticator code] (認証コード) で、物理的な MFA デバイスに現在表示されているワンタイムパスワードを入力します。

 Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスは ユーザーとは正常に関連付けられますが、その MFA デバイスは同期しません。これは、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同期ができます。

4. MFA の割り当てを選択します。MFA デバイスはワンタイムパスワードの生成を開始でき、で使用できるようになりました AWS。

• セキュリティキーと内蔵認証システム

1. [ユーザーのセキュリティキーの登録] ページでは、お使いのブラウザやプラットフォームの指示に従ってください。

 Note

エクスペリエンスは、ブラウザまたはプラットフォームによって異なります。デバイスが正常に登録されると、登録したデバイスに識別しやすい表示名を付けるオプションが表示されます。変更する場合は、[名前の変更] を選択し、新しい名前を入力してから [保存] を選択します。

AWS アクセスポータル URL のカスタマイズ

デフォルトでは、次の形式の URL を使用して AWS アクセスポータルにアクセスできます：
`d-xxxxxxxxxx.awsapps.com/start`。プラグインは次のようにカスタマイズできます：
`your_subdomain.awsapps.com/start`

 Important

AWS アクセスポータル URL を変更した場合、後で編集することはできません。

URL をカスタマイズするには

1. <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. IAM アイデンティティセンターコンソールのナビゲーションペイン内で、[ダッシュボード] > [設定の概要] を選択します。
3. AWS アクセスポータル URL の下にあるカスタマイズボタンを選択します。

 Note

[カスタマイズ] ボタンが表示されない場合は、AWS アクセスポータルがすでにカスタマイズされていることを意味します。AWS アクセスポータル URL のカスタマイズは 1 回限りのオペレーションであり、元に戻すことはできません。

4. 希望するドメイン名を入力し、[保存] をクリックします。

カスタマイズされた URL を使用して、AWS アクセスポータルから AWS コンソールにサインインできるようになりました。

Identity Center ユーザー用の多要素認証

IAM Identity Center には、デフォルトで多要素認証 (MFA) が事前に設定されているため、すべてのユーザーはユーザー名とパスワードに加えて MFA でサインインする必要があります。これにより、ユーザーは次の 2 つの要素を使用して AWS アクセスポータルにサインインする必要があります。

- ユーザー名とパスワード。これは最初の要素であり、ユーザーが知っていることです。
- コード、セキュリティキー、または生体認証のいずれか。これはもう 1 つの要素で、ユーザーが所有している (所有) または存在している (生体認証) ものです。第 2 の要素は、モバイルデバイスから生成された認証コード、コンピューターに接続されたセキュリティキー、またはユーザーの生体認証のスキャンのいずれかです。

これらの複数の要因を組み合わせると、有効な MFA チャレンジが正常に完了しない限り、AWS リソースへの不正アクセスを防ぐことでセキュリティが向上します。

各ユーザーは、モバイルデバイスまたはタブレットにインストールされるワンタイムパスワード認証アプリケーションである仮想認証アプリを最大 2 つと、組み込みの認証システムとセキュリティキーを含む 6 つの FIDO 認証システムを合計 8 台の MFA デバイスに登録できます。[IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ](#) の詳細を確認してください。

トピック

- [IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ](#)
- [IAM Identity Center で MFA を設定する](#)
- [ユーザー用の MFA デバイスを登録する](#)
- [IAM アイデンティティセンターでの MFA デバイスの名前変更と削除](#)

IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ

多要素認証 (MFA) は、ユーザーのセキュリティを強化するためのシンプルで効果的なメカニズムです。ユーザーの最初の要素であるパスワードは、ユーザーが記憶する秘密であり、ナレッジファクターとも呼ばれます。その他の要素としては、所有要素 (セキュリティキーなど、所有しているもの) や継承要素 (生体認証のスキャンなど、ユーザーが持っているもの) があります。MFA を設定して、アカウントのセキュリティをさらに強化することを強くお勧めします。

IAM Identity Center MFA は、以下のデバイスタイプをサポートします。すべての MFA タイプは、ブラウザベースのコンソールアクセスと、IAM Identity Center での AWS CLI v2 の使用の両方でサポートされています。

- [FIDO2 認証機能](#) は、組み込みの認証機能とセキュリティキーを含みます。
- [仮想認証アプリ](#)
- を介して接続された独自の[RADIUS MFA](#)実装 AWS Managed Microsoft AD

ユーザーは、最大 2 つの仮想認証アプリケーションと 6 つの FIDO 認証を含む最大 8 つの MFA デバイスを持つことができ、1 つに登録されます AWS アカウント。新しいデバイスまたはブラウザからサインインしようとするとき、または不明な IP アドレスからサインインするときに MFA を要求するように MFA 設定を構成することもできます。ユーザーの MFA 設定を構成する方法の詳細については、[ユーザー認証に MFA タイプを選択する](#)「」および「」を参照してください[MFA デバイス強制の設定](#)。

FIDO2 認証機能

[FIDO2](#) は CTAP2 と [WebAuthn](#) を含む標準であり、パブリックキー暗号に基づいています。FIDO 認証情報は、認証情報が作成された Web サイト (AWS など) 固有のものであるため、フィッシング詐欺に対して強固です。

AWS は、FIDO 認証の最も一般的なフォームファクタとして、組み込み認証とセキュリティキーの 2 つをサポートしています。FIDO 認証機能の最も一般的なタイプの詳細については、以下を参照してください。

トピック

- [組み込みの認証機能](#)
- [セキュリティキー](#)
- [パスワードマネージャー、パスキープロバイダー、その他の FIDO 認証機能](#)

組み込みの認証機能

MacBook の TouchID や、Windows Hello 対応のカメラなどの多数のコンピューターや携帯電話は組み込みの認証アプリシステムを装備しています。デバイスに FIDO 互換の組み込みの認証アプリがある場合は、指紋、顔、またはデバイスの PIN を 2 つ目の要素として使用できます。

セキュリティキー

セキュリティキーは FIDO 互換の外部ハードウェア認証機能です。ご購入の上 USB、BLE、または NFC 経由でデバイスに接続できます。MFA を要求されたら、キーのセンサーでジェスチャーを完了するだけです。セキュリティキーの例としては YubiKeys や Feitian キーがあり、最も一般的なセ

セキュリティキーはデバイス向けの FIDO 認証情報を作成します。互換性のある FIDO 認定のセキュリティキーの全リストについては、「[FIDO 認定製品](#)」をご覧ください。

パスワードマネージャー、パスキープロバイダー、その他の FIDO 認証機能

複数のサードパーティプロバイダーが、パスワードマネージャー、FIDO モードのスマートカード、その他のフォームの要素の機能として、モバイルアプリケーションの FIDO 認証をサポートしています。これらの FIDO 互換デバイスは IAM Identity Center で動作しますが、このオプションを MFA で有効にする前に FIDO 認証機能をご自身でテストすることをお勧めします。

Note

FIDO 認証機能の中には、パスキーと呼ばれる検出可能な FIDO 認証情報を作成できるものもあります。パスキーは、パスキーを作成したデバイスにバインドされている場合もあれば、同期可能でクラウドにバックアップされている場合もあります。例えば、サポートされている Macbook で Apple Touch ID を使ってパスキーを登録し、ログイン時に画面に表示される指示に従って iCloud のパスキーで Google Chrome を使って Windows ラップトップからサイトにログインできます。どのデバイスが同期可能なパスキーをサポートしているか、および運用システムとブラウザ間の現在のパスキーの相互運用性をサポートしているかについての詳細は、FIDO Alliance And World Wide Web Consortium (W3C) が管理するリソースである passkeys.dev の [デバイスサポート](#) を参照してください。

仮想認証アプリ

認証アプリは、基本的にワンタイムパスワード (OTP) ベースのサードパーティー認証機能を備えています。モバイルデバイスやタブレットにインストールされた認証アプリケーションを、許可された MFA デバイスとして使用することができます。サードパーティー認証アプリケーションは、6 桁の認証コードを生成できる標準ベースのタイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) アルゴリズムである RFC 6238 に準拠している必要があります。

MFA を求めるプロンプトが表示されたら、ユーザーは認証アプリから有効なコードを入力ボックスに入力する必要があります。ユーザーに割り当てられた各 MFA デバイスは一意であることが必要です。1 人のユーザーに対して 2 つの認証アプリを登録することができます。

テスト済みの認証アプリ

TOTP 準拠のアプリケーションはどれも IAM Identity Center MFA と連携して動作します。以下の有名なサードパーティの認証アプリから選択できます。

オペレーティングシステム	テスト済みの認証アプリ
Android	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator
iOS	Authy , Duo Mobile , Microsoft Authenticator , Google Authenticator

RADIUS MFA

[リモート認証ダイヤルインユーザーサービス \(RADIUS\)](#) は、ユーザーがネットワークサービスに接続できるように認証、認可、およびアカウント管理を提供する業界標準のクライアント/サーバープロトコルです。には、MFA ソリューションを実装した RADIUS サーバーに接続する RADIUS クライアント AWS Directory Service が含まれています。詳細については、「[AWS Managed Microsoft ADの多要素認証を有効にする](#)」を参照してください。

ユーザーポータルへのサインインには、IAM Identity Center で RADIUS MFA または MFA のいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。IAM Identity Center の MFA は、ポータルへのアクセスに AWS ネイティブの 2 要素認証が必要な場合の RADIUS MFA の代替手段です。

IAM Identity Center で MFA を有効にすると、ユーザーは AWS アクセスポータルにサインインするために MFA デバイスが必要になります。以前に RADIUS MFA を使用したことがある場合は、IAM Identity Center で MFA を有効にすると、AWS アクセスポータルにサインインするユーザーの RADIUS MFA が効果的に上書きされます。ただし、RADIUS MFA は、Amazon RDS for SQL Server など AWS Directory Service、が動作する他のすべてのアプリケーションにサインインすると、引き続きユーザーにチャレンジします。

IAM Identity Center コンソールで MFA が無効になっており、RADIUS MFA を設定している場合 AWS Directory Service、RADIUS MFA が AWS アクセスポータルのサインインを管理します。これは、MFA が無効になっている場合、IAM Identity Center は RADIUS MFA 設定にフォールバックすることを意味します。

IAM Identity Center で MFA を設定する

ID ソースが IAM Identity Center の ID ストア、または AD Connector で設定されている場合 AWS Managed Microsoft AD、IAM Identity Center で MFA 機能を設定できます。IAM Identity Center の MFA は、現在、[外部 ID プロバイダー](#) による使用はサポートされていません。

以下は、IAM アイデンティティセンターの設定と組織の設定に応じて、一般的な MFA の推奨事項です。

- ユーザーには、有効なすべての MFA タイプについて、複数のバックアップ認証の登録を推奨します。これにより、MFA デバイスが壊れたり、置き忘れたりした場合に、ユーザーがアクセスできなくなることを防げます。
- ユーザーが E メールにアクセスするために アクセスポータルにサインインする必要がある場合は、E メールで送信されるワンタイムパスワードの入力を要求するオプションを選択しないでください。AWS たとえば、ユーザーは AWS アクセスポータルMicrosoft 365で を使用して E メールを読み取ることができます。この場合、ユーザーは検証コードを取得できず、AWS アクセスポータルにサインインできなくなります。詳細については、「[MFA デバイス強制的設定](#)」を参照してください。
- で設定した RADIUS MFA を既に使用している場合は AWS Directory Service、IAM Identity Center 内で MFA を有効にする必要はありません。IAM Identity Center の MFA は、IAM Identity Center Microsoft Active Directory ユーザーにとって、RADIUS MFA の代替となるものです。詳細については、「[RADIUS MFA](#)」を参照してください。
- 次の YouTube 動画では、MFA と IAM Identity Center の概要を説明します。

[IAM アイデンティティセンター: 新しいインスタンスの多要素認証のデフォルト](#)

トピック

- [ユーザーに MFA を求める](#)
- [ユーザー認証に MFA タイプを選択する](#)
- [MFA デバイス強制的設定](#)
- [ユーザーが自分の MFA デバイスを登録できるようにする](#)

ユーザーに MFA を求める

次のステップを使用して、ワークフォースユーザーが AWS アクセスポータルにサインインしようとするたびに多要素認証 (MFA) を求められる頻度を決定できます。開始する前に、[IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ](#) を理解することをお勧めします。

Important

このセクションの手順は [AWS IAM Identity Center](#) に適用されます。これらは [AWS Identity and Access Management](#) (IAM) には適用されません。IAM Identity Center ユーザー、グルー

プ、およびユーザー認証情報は、IAM ユーザー、グループ、IAM ユーザー認証情報とは異なります。IAM ユーザーの MFA を無効化する手順をお探しの場合は、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「[MFA デバイスの無効化](#)」を参照してください。

Note

外部の IdP を使用している場合は、[多要素認証] の項目は表示されません。MFA 設定を IAM Identity Center が管理するのではなく、外部の IdP が管理します。

MFA を設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [多要素認証] セクションで、[設定] を選択します。
5. [多要素認証を設定] ページの [MFA のプロンプトをユーザーに表示] で、ビジネスに必要なセキュリティのレベルに基づいて、次の認証モードのいずれかを選択します。

- サインインごと (常時オン)

このモード (デフォルト設定) では、IAM Identity Center では、登録された MFA デバイスを持つユーザーがサインインするたびにプロンプトが表示される必要があります。これは最も安全な設定であり、AWS アクセスポータルにサインインするたびに MFA を使用することを要求することで、組織またはコンプライアンスポリシーが適用されます。例えば、PCI DSS は、高リスクの支払取引をサポートするアプリケーションにアクセスする際のすべてのサインイン時に MFA を使用することを強く推奨しています。

- サインインコンテキストが変更された場合のみ (context-aware)

このモードでは、IAM Identity Center はサインイン中にデバイスを信頼するオプションをユーザーに提供します。ユーザーがデバイスを信頼することを表明すると、IAM Identity Center はユーザーに MFA の入力を一度要求し、ユーザーが次にサインインする際のサインインコンテキスト (デバイス、ブラウザ、場所など) を分析します。後続のサインインでは、IAM Identity Center は、ユーザーが以前に信頼されたコンテキストでサインインしているかどうかを判断します。ユーザーのサインインコンテキストが変更されると、IAM Identity Center はユーザーに E メールアドレスとパスワードの認証情報に加えて MFA の入力を求めます。

このモードは、頻繁に職場からサインインするが、常時オンのオプションよりも安全性が低いユーザーに使いやすさを提供します。ユーザーは、サインインコンテキストが変更された場合にのみ MFA の入力を求められます。

- なし (無効)

このモードでは、すべてのユーザーが標準のユーザー名とパスワードのみでサインインします。このオプションを選択すると、IAM Identity Center MFA が無効になり、推奨されません。

ユーザーの Identity Center ディレクトリに対して MFA が無効になっている間は、ユーザーの詳細で MFA デバイスを管理することはできず、Identity Center ディレクトリユーザーは AWS アクセスポータルから MFA デバイスを管理することはできません。

Note

で既に RADIUS MFA を使用していて AWS Directory Service、デフォルトの MFA タイプとして引き続き使用する場合は、認証モードを無効にしたままにして IAM アイデンティティセンターの MFA 機能をバイパスできます。Disabled (無効) モードから Context-aware または Always-on モードに変更すると、既存の RADIUS MFA 設定が上書きされます。詳細については、「[RADIUS MFA](#)」を参照してください。

6. [変更の保存] を選択します。

関連トピック

- [ユーザー認証に MFA タイプを選択する](#)
- [MFA デバイス強制の設定](#)
- [ユーザーが自分の MFA デバイスを登録できるようにする](#)

ユーザー認証に MFA タイプを選択する

アクセス AWS ポータルで MFA の入力を求められたときにユーザーが認証できるデバイスタイプを選択するには、次の手順に従います。

ユーザーの MFA タイプを設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

2. 左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [多要素認証] セクションで、[設定] を選択します。
5. [多要素認証を設定] ページでは、[ユーザーはこれらの MFA タイプで認証できます] で、ビジネスニーズに応じて次のいずれかの MFA タイプを選択します。詳細については、「[IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ](#)」を参照してください。
 - セキュリティキーと内蔵認証システム
 - 認証システムアプリケーション
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

MFA デバイス強制の設定

以下の手順で、ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインする際に、登録済みの MFA デバイスが必要かどうかを判断します。

IAM での MFA の詳細については、「[AWS Multi-factor authentication in IAM](#)」を参照してください。

ユーザーの MFA デバイスの強制を設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [多要素認証] セクションで、[設定] を選択します。
5. [多要素認証の設定] ページでは、[ユーザーがまだ登録された MFA デバイスを持っていない場合] で、ビジネスニーズに応じて次のいずれかの選択肢を選択します。
 - サインイン時に MFA デバイスの登録を必須とする

これは、IAM Identity Center の MFA を初めて設定するときのデフォルト設定です。このオプションは、まだ登録済みの MFA デバイスを持っていないユーザーに対して、パスワード認証に成功した後のサインイン時にデバイスの自己登録を要求する場合に使用します。これにより、認証デバイスを個別に登録してユーザーに配布することなく、組織の AWS 環境を MFA で保護できます。自己登録の際、ユーザーは事前に登録した [IAM Identity Center で使用可能な MFA タイプ](#) の中から任意のデバイスを登録することができます。登録完了後、ユーザーは新しく登録した MFA デバイスに親しみのある名前を付けることができ、その後、IAM Identity Center はユーザーを元の場所にリダイレクトします。ユーザーのデバイスが紛失または盗

難にあった場合、そのデバイスをユーザーのアカウントから削除するだけで、IAM Identity Center は次のサインイン時に新しいデバイスを自己登録することが必須となります。

- E メールで送られてくるワンタイムパスワードを入力してサインインすることを必須とする

確認コードをユーザーに E メールで送信したい場合は、このオプションを使用します。E メールは特定のデバイスに限定されないため、このオプションは業界標準の多要素認証の基準を満たしません。ですが、パスワードだけを使用するよりもセキュリティが向上します。E メール認証は、ユーザーが MFA デバイスを登録していない場合にのみ求められます。Context-aware (コンテキスト認識) の認証方法が有効になっている場合、ユーザーは E メールを受信したデバイスを信頼済みとしてマークすることができます。その後、そのデバイス、ブラウザ、IP アドレスの組み合わせでログインする際に、E メールコードを確認する必要がなくなります。

Note

IAM Identity Center 対応の ID ソースとして Active Directory を使用している場合、E メールアドレスは常に Active Directory email 属性に基づいて設定されます。カスタムのアクティブディレクトリ属性のマッピングは、この動作を上書きしません。

- [Block their sign-in] (サインインをブロックする)

すべてのユーザーが AWS にサインインする前に MFA の使用を強制したい場合は、[Block Their Sign-In] (サインインをブロックする) オプションを使用します。

Important

認証方法に Context-aware (コンテキストアウェア) に設定されている場合、ユーザーはサインインページで [This is a trusted device] (信頼できるデバイス) チェックボックスを選択します。この場合、[Block their sign in] (サインインをブロックする) 設定を有効でも、そのユーザーには MFA の入力が必要ありません。これらのユーザーにプロンプトを表示させたい場合は、認証方法を Always On (常時オン) に変更してください。

- Allow them to sign in (サインインを許可する)

このオプションを使用して、ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインするために MFA デバイスが不要であることを示します。MFA デバイスの登録を選択したユーザーは、MFA の入力を求められます。

6. [変更の保存] を選択します。

ユーザーが自分の MFA デバイスを登録できるようにする

IAM アイデンティティセンター管理者は、ユーザーが自分の MFA デバイスを登録することを許可することができます。

ユーザーが自分の MFA デバイスを登録できるようにするには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [多要素認証] セクションで、[設定] を選択します。
5. [多要素認証の設定] ページで [MFA デバイスを管理できるユーザー] に [ユーザーは自分の MFA デバイスを追加および管理できる] を選択します。
6. [変更の保存] を選択します。

Note

ユーザーの自己登録を設定した後、手順 [MFA 用デバイスの登録](#) のリンクをユーザーに送信することをお勧めします。このトピックでは、自分の MFA デバイスを設定する方法を説明します。

ユーザー用の MFA デバイスを登録する

IAM アイデンティティセンター管理者は、IAM アイデンティティセンターコンソールで、特定のユーザーがアクセスできるように新しい MFA デバイスを設定できます。管理者は、ユーザーの MFA デバイスを登録するため、そのデバイスに物理的にアクセスする必要があります。例えば、スマートフォンで実行される MFA デバイスを使用するユーザー用に MFA を設定する場合、登録プロセスを完了するには、スマートフォンに物理的にアクセスする必要があります。あるいは、ユーザーが自分の MFA デバイスを構成して管理できるように許可することもできます。詳細については、「[ユーザーが自分の MFA デバイスを登録できるようにする](#)」を参照してください。

MFA デバイスを登録するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

2. 左のナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。リスト内でユーザーを選択します。このステップでは、ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにしないでください。
3. [MFA デバイス] タブを選択し、[MFA デバイスの登録] を選択します。
4. [MFA デバイスの登録] ページで、次の MFA デバイスタイプを選択し、指示に従います。

- 認証システムアプリケーション

1. [認証システムアプリケーションの設定] ページで、IAM Identity Center は QR コードのグラフィックを含む新しい MFA デバイスの設定情報を表示します。図は、QR コードに対応していないデバイスのマニュアル入力に利用できるシークレットキーを示しています。
2. 物理的に MFA デバイスを使用して、次の操作を行います。
 - a. 互換性のある MFA 認証システムアプリケーションを開きます。MFA デバイスで利用できるテスト済みアプリケーションのリストについては、「[仮想認証アプリ](#)」を参照してください。MFA アプリケーションが複数のアカウント (複数の MFA デバイス) をサポートしている場合は、新しいアカウント (新しい MFA デバイス) を作成するオプションを選択します。
 - b. MFA アプリケーションが QR コードをサポートしているかどうかを判断し、[Set up the authenticator app] (認証アプリケーションの設定) ページで以下のいずれかの操作を行います。
 - i. [Show QR code] (QR コードの表示) を選択し、アプリケーションを使用して QR コードをスキャンします。例えば、カメラアイコンまたは スキャンコード に似たオプションを選択します。次に、デバイスのカメラでコードをスキャンします。
 - ii. [show secret key] (シークレットキーを表示する) を選択し、そのシークレットキーを MFA アプリケーションに入力します。

 Important

MFA デバイスを IAM Identity Center に設定する際には、QR コードやシークレットキーのコピーを 安全な場所に保存することをお勧めします。これにより、割り当てられたユーザーが携帯電話を紛失したり、MFA 認証アプリケーションを再インストールしなければならない場合に役立ちます。いずれの場合も、すぐにアプリケーションを再設定して同じ MFA 設定を使用することができます。これにより、ユーザーのために IAM Identity Center で新しい MFA デバイスを作成する必要がなくなります。

3. [Set up the authenticator app] (認証アプリケーションの設定) ページで、[Authenticator code] (認証コード) で、物理的な MFA デバイスに現在表示されているワンタイムパスワードを入力します。

 Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーと正常に関連付けられます。ただし、MFA デバイスは同期しません。これは、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同期ができます。

4. [Assign MFA] (MFA の割り当て) を選択します。MFA デバイスはワンタイムパスワードの生成を開始でき、で使用できるようになりました AWS。

- セキュリティキー

1. [Register your user's security key] (ユーザーのセキュリティキーの登録) ページでは、お使いのブラウザやプラットフォームの指示に従ってください。

 Note

ここでの操作性は、運用システムやブラウザの違いによって異なりますので、お使いのブラウザやプラットフォームで表示される指示に従ってください。ユーザーのデバイスが正常に登録されると、登録したデバイスに識別しやすい表示名を付けるオプションが表示されます。変更する場合は、[Rename] (名前の変更) を選択し、新しい名前を入力してから [Save] (保存) を選択します。ユーザー自身がデバイスを管理できるオプションが有効の場合、ユーザーには AWS アクセスポータルに登録した親しみのある名前が表示されます。

IAM アイデンティティセンターでの MFA デバイスの名前変更と削除

IAM アイデンティティセンター管理者は、次の手順を使用して、ユーザーの MFA デバイスの名前を変更または削除できます。

MFA デバイスの名前を変更するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。リスト内でユーザーを選択します。このステップでは、ユーザーの横にあるチェックボックスをオンにしないでください。
3. ユーザーの詳細ページで、[MFA デバイス] タブを選択し、デバイスを選択して、[名前の変更] を選択します。
4. プロンプトが表示されたら、新しい名前を入力し、[名前の変更] を選択します。

MFA デバイスを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。リスト内でユーザーを選択します。
3. ユーザーの詳細ページで、[MFA デバイス] タブを選択し、デバイスを選択して、[削除] を選択します。
4. 確認のため、DELETE と入力し、[Delete] (削除) を選択します。

アプリケーションアクセス

を使用すると AWS IAM Identity Center、アプリケーションへのシングルサインオンアクセス権を持つユーザーを制御できます。ユーザーは、ディレクトリの認証情報を使ってサインインすると、これらのアプリケーションにシームレスにアクセスできます。

IAM Identity Center は、IAM Identity Center とアプリケーションのサービスプロバイダーとの間の信頼関係を介して、これらのアプリケーションと安全にやり取りします。この信頼は、アプリケーションの種類に応じてさまざまな方法で作成できます。

IAM Identity Center は、[AWS マネージドアプリケーション](#)と[カスタマーマネージドアプリケーション](#)の 2 つのアプリケーションタイプをサポートしています。AWS マネージドアプリケーションは、関連するアプリケーションコンソール内またはアプリケーション APIs を介して直接設定されます。カスタマーマネージドアプリケーションは、IAM アイデンティティセンターコンソールに追加され、IAM アイデンティティセンターおよびサービスプロバイダーの両方で適切なメタデータを設定する必要があります。

IAM アイデンティティセンターと連携するようにアプリケーションを設定すると、そのアプリケーションにアクセスするユーザーまたはグループを管理できます。デフォルトでは、ユーザーはアプリケーションに割り当てられません。

組織 AWS アカウント 内の特定の AWS Management Console の へのアクセス権を従業員に付与することもできます。詳細については、「[AWS アカウント アクセス](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS マネージドアプリケーション](#)
- [カスタマーマネージドアプリケーション](#)
- [信頼できる ID の伝播の概要](#)
- [IAM アイデンティティセンター証明書のローテーション](#)
- [IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションプロパティを理解する](#)
- [IAM Identity Center コンソールでアプリケーションへのユーザーアクセスを割り当てます。](#)
- [SAML 2.0 アプリケーションへのユーザーアクセスを削除する](#)
- [アプリケーションの属性を IAM Identity Center の属性にマップする](#)

AWS マネージドアプリケーション

AWS IAM Identity Center は、ワークフォースユーザーを Amazon Q Developer や Amazon QuickSight などの AWS マネージドアプリケーションに接続するタスクを合理化および簡素化します。IAM アイデンティティセンターを使用することで、既存の ID プロバイダーをいったん接続してディレクトリ内のユーザーやグループと同期したり、あるいは IAM アイデンティティセンターでユーザーを直接作成および管理したりできます。単一のフェデレーションポイントを提供することで、IAM アイデンティティセンターは、各アプリケーション向けにフェデレーションまたはユーザーとグループの同期を設定する操作を不要にし、管理作業を軽減します。[ユーザーとグループの割り当てに関する共通ビュー](#)も得られます。

IAM Identity Center と連携する AWS アプリケーションの表については、「」を参照してください。[AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)。

AWS マネージドアプリケーションへのアクセスの制御

AWS マネージドアプリケーションへのアクセスは、次の 2 つの方法で制御されます。

- アプリケーションへの初回入力

IAM アイデンティティセンターは、アプリケーションへの割り当てを通じてこれを管理します。デフォルトでは、AWS マネージドアプリケーションには割り当てが必要です。アプリケーション管理者である場合、アプリケーションへの割り当てを必須にするかどうかを選択できます。

割り当てが必要な場合、ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインすると、アプリケーションへの直接割り当て、またはグループ割り当てによって割り当てられたユーザーのみがアプリケーションタイルを閲覧できます。

割り当てが不要な場合は、すべての IAM アイデンティティセンターユーザーがアプリケーションにアクセスすることを許可できます。この場合、アプリケーション側はリソースへのアクセスを管理し、アプリケーションタイルは AWS アクセスポータルにアクセスするすべてのユーザーに対して表示されます。

Important

IAM Identity Center 管理者の場合は、IAM Identity Center コンソールを使用して、AWS マネージドアプリケーションへの割り当てを削除できます。割り当てを削除する前に、アプリケーション管理者と調整することをお勧めします。また、割り当てが必要かどうかを決

定する設定を変更したり、アプリケーションの割り当てを自動化したりする予定がある場合は、アプリケーション管理者と調整する必要があります。

- アプリケーションリソースへのアクセス

アプリケーションは、アプリケーション側で制御する独立したリソース割り当てを通じてアプリケーションリソースへのアクセスを管理します。

AWS マネージドアプリケーションは、アプリケーションリソースへのアクセスを管理するために使用できる管理ユーザーインターフェイスを提供します。例えば、QuickSight 管理者は、グループメンバーシップに基づいてダッシュボードにアクセスするユーザーを割り当てることができます。ほとんどの AWS マネージドアプリケーションは、アプリケーションにユーザーを割り当てることができる AWS Management Console エクスペリエンスも提供します。これらのアプリケーションのコンソール環境には、ユーザー割り当て機能とアプリケーションリソースへのアクセスを管理する機能を組み合わせるために、両方の機能が統合されている場合があります。

ID 情報の共有

で ID 情報を共有する際の考慮事項 AWS アカウント

IAM アイデンティティセンターは、アプリケーション全体で最もよく使用される属性をサポートします。これらの属性には、姓名、電話番号、E メールアドレス、住所、優先する言語が含まれます。この個人を特定できる情報を使用できるアプリケーションとアカウントを慎重に検討してください。

この情報へのアクセスは、次のいずれかの方法で制御できます。

- AWS Organizations 管理アカウントのみ、または のすべてのアカウントでアクセスを有効にすることができます AWS Organizations。
- または、サービスコントロールポリシー (SCP) を使って、どのアプリケーションが AWS Organizationsのどのアカウントの情報にアクセスできるかを制御することができます。

たとえば、AWS Organizations 管理アカウントでのみアクセスを有効にすると、メンバーアカウントのアプリケーションは情報にアクセスできなくなります。すべてのアカウントでアクセスを有効にすると、SCP を使用して許可するアプリケーションを除く、すべてのアプリケーションによるアクセスを禁止できます。

サービスコントロールポリシーは の機能です AWS Organizations。SCP をアタッチする手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシーのアタッチとデタッチ](#)」を参照してください。

ID 情報を共有するための IAM アイデンティティセンターの設定

IAM アイデンティティセンターは、サインイン認証情報を除く、ユーザーおよびグループの属性を含む ID ストアを提供します。以下のいずれかの方法で、IAM Identity Center ID ストアのユーザーとグループを更新することができます。

- IAM Identity Center ID ストアをメインの ID ソースとして使用します。この方法を選択した場合は、IAM Identity Center コンソールまたは AWS Command Line Interface () 内からユーザー、サインイン認証情報、グループを管理しますAWS CLI。詳細については、「[IAM Identity Center で ID を管理する](#)」を参照してください。
- 以下のいずれかの ID ソースから IAM Identity Center の ID ストアにユーザーとグループのプロビジョニング (同期) を設定します。
 - Active Directory - 詳細については、「[Microsoft AD ディレクトリへの接続](#)」を参照してください。
 - 外部 ID プロバイダー - 詳細については、「[外部 ID プロバイダーの管理](#)」を参照してください。

このプロビジョニング方法を選択した場合、ユーザーとグループの管理は ID ソース内で継続され、それらの変更は IAM アイデンティティセンターの ID ストアに同期されます。

選択した ID ソースにかかわらず、IAM Identity Center はユーザーおよびグループの情報を AWS マネージドアプリケーションと共有できます。そのように、ID ソースを一度 IAM アイデンティティセンターに接続するだけで、AWS クラウド内の複数のアプリケーションで ID 情報を共有することが可能になります。これにより、アプリケーションごとにフェデレーションや ID のプロビジョニングを個別に設定する必要がなくなります。また、この共有機能により、ユーザーに別の AWS アカウントで、多数のアプリケーションへのアクセスを簡単に与えることができます。

AWS マネージドアプリケーションの使用を制限する

IAM Identity Center を初めて有効にすると、内のすべてのアカウントでマネージドアプリケーションの ID AWS ソースとして利用可能になります AWS Organizations。アプリケーションを制約するには、サービスコントロールポリシー (SCP) を実装する必要があります。SCPsは、組織内の ID (ユーザーとロール) が持つことができる最大アクセス許可を一元的に制御するために AWS Organizations 使用できる の機能です。SCP を使用して、IAM アイデンティティセンターのユー

ザーおよびグループ情報へのアクセスをブロックし、指定したアカウント以外ではアプリケーションを起動できないようにすることができます。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー \(SCPs\)](#)」を参照してください。

次の SCP の例では、指定されたアカウント (111111111111 および 222222222222 を除き、IAM Identity Center のユーザーおよびグループ情報へのアクセスをブロックし、アプリケーションの起動を防止します。

```
{
  "Sid": "DenyIdCExceptInDesignatedAWSAccounts",
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "identitystore:*",
    "sso:*",
    "sso-directory:*",
    "sso-oauth:*"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringNotEquals": {
      "aws:PrincipalAccount": [
        "111111111111",
        "222222222222"
      ]
    }
  }
}
```

AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション

IAM Identity Center を使用すると、既存の ID ソースを接続したり、ユーザーを 1 回作成したりできます。これにより、アプリケーション所有者は、個別のフェデレーションやユーザーとグループの同期を行うことなく、次の AWS マネージドアプリケーションへのアクセスを管理できます。

AWS IAM Identity Center と統合する マネージドアプリケーション

AWS マネージドアプリケーション	IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターを介した信頼できる ID の伝播の有効化
Amazon AppStream 2.0	はい	いいえ	いいえ
Amazon Athena SQL	はい	はい	はい
Amazon CodeCatalyst	はい	はい	いいえ
Amazon Connect	はい	いいえ	いいえ
Amazon DataZone	はい	はい	はい
Amazon EC2 での Amazon EMR	はい	はい	はい
Amazon EMR Studio	はい	はい	はい
Amazon Kendra	はい	いいえ	いいえ
Amazon Managed Grafana	はい	いいえ	いいえ
Amazon Monitron	はい	いいえ	いいえ
Amazon OpenSearch Service	はい	はい	はい

AWS マネージドアプリケーション	IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターを介した信頼できる ID の伝播の有効化
Amazon OpenSearch Service Serverless Service	はい	はい	はい
OpenSearch user interface (Dashboards)	はい	はい	はい
Amazon Q Business	はい	はい	いいえ
Amazon Q Developer	はい	はい*	いいえ
Amazon Q Developer の運用調査	はい	いいえ	いいえ
Amazon QuickSight	はい	はい	はい
Amazon Redshift	はい	はい	はい
Amazon S3 Access Grants	はい	はい	はい
Amazon SageMaker AI Studio	はい	いいえ	いいえ
Amazon WorkMail	はい	はい	はい
Amazon WorkSpaces	はい	はい	いいえ

AWS マネージドアプリケーション	IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスとの統合	IAM アイデンティセンターを介した信頼できる ID の伝播の有効化
Amazon WorkSpaces Secure Browser	はい	いいえ	いいえ
AWS App Studio	はい	はい	いいえ
AWS Client VPN	はい	いいえ	いいえ
AWS CLI	はい	いいえ	いいえ
AWS Deadline Cloud	はい	はい	いいえ
AWS IoT Events	はい	いいえ	いいえ
AWS IoT Fleet Hub	はい	いいえ	いいえ
AWS IoT SiteWise	はい	いいえ	いいえ
AWS Lake Formation	はい	はい	はい
AWS re:Post Private	はい	はい	いいえ
AWS Supply Chain	はい	はい	いいえ

AWS マネージドアプリケーション	IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとの統合	IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスとの統合	IAM アイデンティセンターを介した信頼できる ID の伝播の有効化
AWS Systems Manager	はい	いいえ	いいえ
AWS Transfer Family ウェブアプリ	はい	はい	はい
AWS 変換	はい	はい	いいえ
AWS Verified Access	はい	いいえ	いいえ
マルチパーティー承認	はい	いいえ	はい

* Amazon Q Developer では、ユーザーが AWS ウェブサイト上の Amazon Q Developer 機能の完全なセットにアクセスする必要がある場合を除き、IAM Identity Center のアカウントインスタンスがサポートされます。詳細については、「Amazon Q Developer User Guide」の「[Setting up Amazon Q Developer](#)」を参照してください。

クイックスタート: AWS マネージドアプリケーションをテストするための IAM Identity Center のセットアップ

管理者が IAM Identity Center へのアクセスをまだ許可していない場合は、このトピックのステップを使用して、AWS マネージドアプリケーションをテストするように IAM Identity Center を設定できます。IAM Identity Center を有効にし、IAM Identity Center でユーザーを直接作成し、そのユーザーを AWS マネージドアプリケーションに割り当てる方法について説明します。

このトピックでは、次のいずれかの方法で IAM Identity Center を有効にする方法に関するクイックスタートステップについて説明します。

- - AWS Organizations このオプションを選択すると、IAM Identity Center の組織インスタンスが作成されます。
- 特定の ののみ AWS アカウント – このオプションを選択すると、IAM Identity Center のアカウントインスタンスが作成されます。

これらのインスタンスタイプの詳細については、「」を参照してください[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)。

前提条件

IAM Identity Center を有効にする前に、以下を確認してください。

- をお持ちの場合 AWS アカウント – お持ちでない場合は、「アカウント管理リファレンスガイド」の「[の開始方法 AWS アカウント](#)」を参照してください。AWS
- AWS マネージドアプリケーションは IAM アイデンティティセンターと連携 – のリスト[AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)を確認して、テストする AWS マネージドアプリケーションが IAM アイデンティティセンターと連携していることを確認します。
- リージョン別の考慮事項を確認した – テストする AWS マネージドアプリケーションが、IAM Identity Center を有効にする AWS リージョン でサポートされていることを確認します。詳細については、[マネージドアプリケーションのドキュメント AWS](#) を参照してください。

Note

AWS マネージドアプリケーションは、IAM Identity Center を有効にする予定のリージョンと同じリージョンにデプロイする必要があります。

AWS マネージドアプリケーションをテストするための IAM Identity Center の組織インスタンスのセットアップ

Note

このトピックでは、を使用して IAM Identity Center を有効にする方法について説明します。これは AWS Organizations、IAM Identity Center を有効にするために推奨される方法です。

アクセス許可を確認する

で IAM Identity Center を有効にするには AWS Organizations、次のいずれかの方法で マネジメント コンソールに AWS サインインする必要があります。

- IAM Identity Center が有効化される AWS アカウント の管理権限を持つユーザー AWS Organizations。
- ルートユーザー (他の管理ユーザーが存在しない場合を除き、推奨されません)。

Important

ルートユーザーは、アカウント内のすべての AWS サービスとリソースにアクセスできます。セキュリティのベストプラクティスとして、他の認証情報がない場合は、アカウントのルート認証情報を使用して AWS リソースにアクセスしないでください。これらの認証情報は無制限のアカウントアクセスを提供し、取り消すのが困難です。

ステップ 1. で IAM Identity Center を有効にする AWS Organizations

1. にサインインするには、次のいずれかを実行します AWS Management Console。
 - New to AWS (ルートユーザー) – ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - スタンドアロン AWS アカウント (IAM 認証情報) AWS で を既に使用 – 管理者権限を持つ IAM 認証情報を使用してサインインします。
2. AWS マネジメントコンソールのホームページで、IAM Identity Center サービスを選択するか、[IAM Identity Center コンソール](#)に移動します。
3. Enable を選択し、 を使用して IAM Identity Center を有効にします AWS Organizations。これを行うと、IAM Identity Center の[組織インスタンス](#)が作成されます。

ステップ 2. IAM Identity Center で管理ユーザーを作成する

この手順では、組み込みの Identity Center ディレクトリでユーザーを直接作成する方法について説明します。このディレクトリは、管理者がワークフォースユーザーの管理に使用する他のディレクトリに接続されていません。IAM Identity Center でユーザーを作成したら、このユーザーの新しい認証情報を指定します。このユーザーとしてサインインして AWS マネージドアプリケーションをテストすると、企業リソースへのアクセスに使用する既存の認証情報ではなく、新しい認証情報でサインインします。

 Note

この方法は、テスト目的でのみユーザーを作成するときに使用することをお勧めします。

1. IAM Identity Center コンソールのナビゲーションペインで、ユーザーを選択し、ユーザーの追加を選択します。
2. コンソールのガイダンスに従ってユーザーを追加します。Keep パスワード設定手順を選択してこのユーザーに E メールを送信し、アクセスできる E メールアドレスを必ず指定してください。
3. ナビゲーションペインで、 を選択し AWS アカウント、アカウントの横にあるチェックボックスをオンにして、ユーザーまたはグループの割り当てを選択します。
4. ユーザータブを選択し、追加したユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、次へを選択します。
5. アクセス許可セットの作成を選択し、コンソールのガイダンスに従って事前AdministratorAccess定義されたアクセス許可セットを作成します。
6. 完了すると、新しいアクセス許可セットがリストに表示されます。ブラウザウィンドウのアクセス許可セットタブを閉じて、ユーザーとグループの割り当てタブに戻り、アクセス許可セットの作成の横にある更新アイコンを選択します。
7. ユーザーとグループのブラウザの割り当てタブに、新しいアクセス許可セットがリストに表示されます。アクセス許可セットの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、次へを選択し、送信を選択します。
8. コンソールからサインアウトします。

ステップ 3. 管理者ユーザーとして AWS アクセスポータルにサインインする

AWS アクセスポータルは、作成したユーザーに AWS マネジメントコンソールへのアクセスを提供するウェブポータルです。AWS アクセスポータルにサインインする前に、IAM Identity Center への参加の招待を承諾し、ユーザー認証情報をアクティブ化する必要があります。

1. Eメールの件名で AWS IAM アイデンティティセンターへの参加を招待するを確認してください。
2. 招待を受け入れるを選択し、サインアップページのガイダンスに従って、ユーザーの新しいパスワードを設定し、サインインして、MFA デバイスを登録します。
3. MFA デバイスを登録すると、AWS アクセスポータルが開きます。

4. AWS アクセスポータルで、AWS アカウント を選択し、AdministratorAccess を選択します。AWS マネジメントコンソールにリダイレクトされます。

ステップ 4. IAM Identity Center を使用するように AWS マネージドアプリケーションを設定する

1. AWS マネジメントコンソールにサインインしている間、使用する AWS マネージドアプリケーションのコンソールを開きます。
2. コンソールのガイダンスに従って、IAM Identity Center を使用するように AWS マネージドアプリケーションを設定します。このプロセス中に、作成したユーザーをアプリケーションに割り当てることができます。

AWS マネージドアプリケーションをテストするための IAM Identity Center のアカウントインスタンスの設定

Note

IAM Identity Center のアカウントインスタンスは、デプロイを単一の に制限します AWS アカウント。このインスタンスは、テストする AWS アプリケーション AWS リージョン と同じで有効にする必要があります。

アプリを確認する

IAM アイデンティティセンターと連携するすべての AWS マネージドアプリケーションは、IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスで使用できます。ただし、これらのアプリケーションの一部のみを IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスで使用できます。のリストを確認します [AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)。

Step1. IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にする

1. にサインインするには、次のいずれかを実行します AWS Management Console。
 - New to AWS (ルートユーザー) – ルートユーザーを選択し、AWS アカウント E メールアドレスを入力して、アカウント所有者としてサインインします。次のページでパスワードを入力します。
 - スタンドアロン AWS アカウント (IAM 認証情報) AWS で を既に使用 – 管理者権限を持つ IAM 認証情報を使用してサインインします。

2. AWS マネジメントコンソールのホームページで、IAM Identity Center サービスを選択するか、[IAM Identity Center コンソール](#)に移動します。
3. [有効化] を選択します。
4. で IAM アイデンティティセンターを有効にする AWS Organizations ページで、IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを有効にするを選択します。
5. IAM Identity Center のアカウントインスタンスを有効にするページで、情報を確認し、オプションでこのアカウントインスタンスに関連付けるタグを追加します。次に、[Enable] (有効化) を選択します。

ステップ 2. IAM Identity Center でユーザーを作成する

この手順では、組み込みの Identity Center ディレクトリでユーザーを直接作成する方法について説明します。このディレクトリは、管理者がワークフォースユーザーの管理に使用する他のディレクトリに接続されていません。IAM Identity Center でユーザーを作成したら、このユーザーの新しい認証情報を指定します。このユーザーとしてサインインして AWS マネージドアプリケーションをテストすると、新しい認証情報でサインインします。新しい認証情報では、他の企業リソースにアクセスすることはできません。

Note

この方法は、テスト目的でのみユーザーを作成するときに使用することをお勧めします。

1. IAM Identity Center コンソールのナビゲーションペインで、ユーザーを選択し、ユーザーの追加を選択します。
2. コンソールのガイダンスに従ってユーザーを追加します。キープ パスワード設定手順を選択してこのユーザーに E メールを送信し、アクセスできる E メールアドレスを指定していることを確認します。
3. コンソールからサインアウトします。

ステップ 3. IAM Identity Center ユーザーとして AWS アクセスポータルにサインインする

AWS アクセスポータルは、作成したユーザーに AWS マネジメントコンソールへのアクセスを提供するウェブポータルです。AWS アクセスポータルにサインインする前に、IAM Identity Center への参加の招待を承諾し、ユーザー認証情報をアクティブ化する必要があります。

1. Eメールの件名で AWS IAM Identity Center への参加を招待するを確認してください。

2. 招待を受け入れるを選択し、サインアップページのガイダンスに従って、ユーザーの新しいパスワードを設定し、サインインして、MFA デバイスを登録します。
3. MFA デバイスを登録すると、AWS アクセスポータルが開きます。アプリケーションが利用可能になると、アプリケーションタブに表示されます。

 Note

AWS アカウントインスタンスをサポートするアプリケーションを使用すると、ユーザーは追加のアクセス許可を必要とせずにアプリケーションにサインインできます。したがって、Accounts タブは空のままになります。

ステップ 4. IAM Identity Center を使用するように AWS マネージドアプリケーションを設定する

1. AWS マネジメントコンソールにサインインしている間、使用する AWS マネージドアプリケーションのコンソールを開きます。
2. コンソールのガイダンスに従って、IAM Identity Center を使用するように AWS マネージドアプリケーションを設定します。このプロセス中に、作成したユーザーをアプリケーションに割り当てることができます。

AWS マネージドアプリケーションの詳細の表示と変更

アプリケーションのコンソールまたは APIs を使用して AWS マネージドアプリケーションを IAM アイデンティティセンターに接続すると、アプリケーションは IAM アイデンティティセンターに登録されます。アプリケーションが IAM アイデンティティセンターに登録されると、IAM アイデンティティセンターコンソール上でアプリケーションの詳細を確認および変更できます。

アプリケーションに関する情報には、ユーザーとグループの割り当てが必要かどうか、該当する場合は ID を伝播するために割り当てられたユーザーとグループ、および信頼できるアプリケーションが含まれます。信頼できる ID 伝播の詳細については、「[信頼できる ID の伝播の概要](#)」を参照してください。

IAM Identity Center コンソールで AWS マネージドアプリケーションに関する情報を表示および変更するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。

3. [AWS マネージド] タブを選択します。
4. 確認したいマネージドアプリケーションのリンクを選択します。
5. AWS マネージドアプリケーションに関する情報を変更する場合は、「アクション」を選択し、「詳細の編集」を選択します。
6. アプリケーションの表示名、説明、およびユーザーやグループの割り当て方法を変更できます。
 - a. 表示名を変更するには、表示名フィールドに希望の名前を入力し、[変更の保存] を選択します。
 - b. 説明を変更するには、[説明] フィールドに希望の説明文を入力し、[変更の保存] を選択します。
 - c. ユーザーとグループの割り当て方法を変更するには、必要な変更を行い、[変更の保存] を選択します。詳細については、「[the section called “ユーザー、グループ、プロビジョニング”](#)」を参照してください。

AWS マネージドアプリケーションの無効化

ユーザーが AWS マネージドアプリケーションに対して認証できないようにするには、IAM Identity Center コンソールでアプリケーションを無効にします。

AWS マネージドアプリケーションを無効にするには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [アプリケーション] ページの [AWS マネージドアプリケーション] で、無効にするアプリケーションを選択します。
4. アプリケーションを選択した状態で、[アクション] を選択し、[無効にする] を選択します。
5. [アプリケーションの無効化] ダイアログボックスで、[無効化] を選択します。
6. [AWS マネージドアプリケーション] リストでは、アプリケーションの状態は [非アクティブ] と表示されます。

Note

AWS マネージドアプリケーションが無効になっている場合は、Actions を選択してから Enable を選択することで、アプリケーションに対して認証できるユーザーを復元できます。

ID 拡張コンソールセッションの有効化

コンソールのアイデンティティ拡張セッションは、ユーザーのエクスペリエンスをパーソナライズするための追加のユーザーコンテキストを提供することで、ユーザーの AWS コンソールセッションを強化します。この機能は現在、[AWS アプリやウェブサイト上の Amazon Q](#) の Amazon Q Developer Pro ユーザー向けにサポートされています。

既存のアクセスパターンやコンソールへのフェデレーションを変更することなく、アイデンティティが強化された AWS コンソールセッションを有効にできます。ユーザーが IAM を使用して AWS コンソールにサインインする場合 (IAM ユーザーとしてサインインする場合や、IAM によるフェデレティッドアクセスを通じてサインインする場合など)、これらのメソッドを引き続き使用できます。ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインすると、IAM Identity Center ユーザー認証情報を引き続き使用できます。

トピック

- [前提条件と考慮事項](#)
- [identity-enhanced-consoleセッションを有効にする方法](#)
- [ID 拡張コンソールセッションの仕組み](#)

前提条件と考慮事項

ID 拡張コンソールセッションを有効にする前に、以下の前提条件と考慮事項を確認してください。

- ユーザーが Amazon Q Developer Pro サブスクリプションを通じて AWS アプリやウェブサイトでの Amazon Q にアクセスする場合は、アイデンティティ拡張コンソールセッションを有効にする必要があります。

Note

Amazon Q Developer ユーザーは ID 拡張セッションなしで Amazon Q にアクセスできませんが、Amazon Q Developer Pro サブスクリプションにはアクセスできません。

- ID 拡張コンソールセッションには、IAM Identity Center の[組織インスタンス](#)が必要です。
- IAM アイデンティティセンターをオプトイン AWS リージョンで有効にした場合、Amazon Q との統合はサポートされません。
- ID 拡張コンソールセッションを有効にするには、次のアクセス許可が必要です。
 - `sso:CreateApplication`

- `sso:GetSharedSsoConfiguration`
- `sso:ListApplications`
- `sso:PutApplicationAssignmentConfiguration`
- `sso:PutApplicationAuthenticationMethod`
- `sso:PutApplicationGrant`
- `sso:PutApplicationAccessScope`
- `signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole`
- `signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole`
- ユーザーがアイデンティティ拡張コンソールセッションを使用できるようにするには、アイデンティティベースのポリシーでアクセス `sts:setContext` 許可を付与する必要があります。詳細については、[「ID 拡張コンソールセッションを使用するアクセス許可をユーザーに付与する」](#)を参照してください。

identity-enhanced-consoleセッションを有効にする方法

ID 拡張コンソールセッションは、Amazon Q コンソールまたは IAM Identity Center コンソールで有効にできます。

Amazon Q コンソールでアイデンティティ拡張コンソールセッションを有効にする

ID 拡張コンソールセッションを有効にする前に、ID ソースが接続された IAM Identity Center の組織インスタンスが必要です。IAM アイデンティティセンターを既に設定している場合は、ステップ 3 に進みます。

1. IAM Identity Center コンソールを開きます。[有効化] を選択し、IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスを作成します。詳細については、[「IAM Identity Center を有効にする」](#)を参照してください。
2. ID ソースを IAM アイデンティティセンターに接続し、ユーザーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングします。既存の ID ソースを IAM アイデンティティセンターに接続するか、あるいは別に使用している ID ソースがない場合は Identity Center ディレクトリを利用できます。詳細については、[「IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル」](#)を参照してください。
3. IAM アイデンティティセンターの設定が完了したら、Amazon Q コンソールを開き、「Amazon Q Developer User Guide」の [「Subscriptions」](#) のステップに従います。ID 拡張コンソールセッションを必ず有効にしてください。

 Note

ID 拡張コンソールセッションを有効にするための十分なアクセス許可がない場合は、IAM Identity Center コンソールでこのタスクを実行するように IAM Identity Center 管理者に依頼する必要がある場合があります。詳細については、次の手順を参照してください。

IAM Identity Center コンソールで ID 拡張コンソールセッションを有効にする

IAM Identity Center 管理者の場合、別の管理者から IAM Identity Center コンソールで ID 拡張コンソールセッションを有効にするように求められることがあります。

1. IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. ID 拡張セッションを有効にする で、有効化 を選択します。
4. 次に表示されるメッセージに対して、[有効化] を再度選択します。
5. ID 拡張コンソールセッションの有効化が完了すると、設定ページの上部に確認メッセージが表示されます。
6. 詳細セクションでは、アイデンティティ拡張セッションのステータスが有効になります。

ID 拡張コンソールセッションの仕組み

IAM アイデンティティセンターでユーザーの現在のコンソールセッションを拡張することで、アクティブな IAM アイデンティティセンターユーザー ID と IAM アイデンティティセンターセッション ID を含むようにすることができます。

ID 拡張コンソールセッションには、次の 3 つの値が含まれます。

- Identity Store ユーザー ID ([identitystore:UserId](#)) - この値は、IAM アイデンティティセンターに接続されている ID ソース内のユーザーを一意に識別するのに使用されます。
- ID ストアディレクトリ ARN ([identitystore:IdentityStoreArn](#)) - この値は、IAM アイデンティティセンターに接続され、`identitystore:UserId` の属性検索を可能にする ID ストアの ARN です。
- IAM アイデンティティセンターセッション ID - この値は、ユーザーの IAM アイデンティティセンターセッションがまだ有効かどうかを示します。

値は同じですがさまざまな方法で取得され、ユーザーがサインインする方法に応じてプロセスのさまざまなポイントに追加されます。

- IAM Identity Center (AWS アクセスポータル) : この場合、ユーザーの ID ストアユーザー ID と ARN 値は、アクティブな IAM Identity Center セッションで既に指定されています。IAM アイデンティティセンターには、セッション ID のみを追加することで現在のセッションを拡張する機能があります。
- その他のサインイン方法: ユーザーが IAM ユーザー、IAM ロール、または IAM のフェデレーションユーザーとして AWS にサインインする場合、これらの値は提供されません。IAM アイデンティティセンターは、ID ストアユーザー ID、ID ストアディレクトリ ARN、およびセッション ID を追加することで現在のセッションを拡張します。

カスターマネージドアプリケーション

IAM アイデンティティセンターは、ワークフォースユーザーとグループに対する集中 ID サービスとして機能します。すでに ID プロバイダー (IdP) を使用している場合は、IAM アイデンティティセンターを IdP と統合して、ユーザーとグループを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングし、ご自分の IdP を認証に使用することができます。1 つの接続で、IAM Identity Center は複数の IdP を表 AWS のサービスし、OAuth 2.0 アプリケーションがユーザーに代わってこれらのサービスのデータへのアクセスをリクエストできるようにします。また、IAM アイデンティティセンターを使用して、[SAML 2.0](#) アプリケーションへのアクセスをユーザーに割り当てることができます。

- アプリケーションが JSON ウェブトークン (JWTs) をサポートしている場合は、IAM アイデンティティセンターの信頼できる ID 伝達機能を使用して、アプリケーションがユーザー AWS のサービスに代わってのデータへのアクセスをリクエストできるようにします。信頼できる ID の伝達機能は OAuth 2.0 認証フレームワーク上に構築されており、アプリケーションが外部の OAuth 2.0 認証サーバーから取得した ID トークンを IAM アイデンティティセンターが発行し、AWS のサービスによって認識されるトークンと交換するためのオプションが含まれています。詳細については、「[信頼できる ID の伝播のユースケース](#)」を参照してください。
- アプリケーションが SAML 2.0 をサポートしている場合は、[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンス](#)に接続できます。IAM アイデンティティセンターを使用して、SAML 2.0 アプリケーションへのアクセスを割り当てることができます。

トピック

- [SAML 2.0 および OAuth 2.0 アプリケーションへのシングルサインオンアクセス](#)
- [カスタマー管理 SAML 2.0 アプリケーションの設定](#)

SAML 2.0 および OAuth 2.0 アプリケーションへのシングルサインオンアクセス

IAM アイデンティティセンターでは、SAML 2.0 アプリケーションまたは OAuth 2.0 アプリケーションへのシングルサインオンアクセスをユーザーに提供できます。以下のトピックでは、SAML 2.0 と OAuth 2.0 の大まかな概観を説明します。

トピック

- [SAML 2.0](#)
- [OAuth 2.0](#)

SAML 2.0

SAML 2.0 は、SAML 認証機関 (ID プロバイダーまたは IdP) と SAML 2.0 コンシューマー (サービス プロバイダーまたは SP) との間でユーザーに関する情報を渡す SAML アサーションを安全に交換するための業界標準です。IAM Identity Center は、この情報を使用して、アクセスポータル内でアプリケーションを使用する権限を持つユーザーにフェデレーティッドシングルサインオン AWS アクセスを提供します。

OAuth 2.0

OAuth 2.0 は、アプリケーションがパスワードを共有せずにユーザーデータに安全にアクセスして共有できるようにするプロトコルです。この機能により、アプリケーションによるリソースへのアクセスを、安全かつ標準化された方法でユーザーに許可できます。アクセスは、さまざまな OAuth 2.0 付与フローによって容易になります。

IAM Identity Center を使用すると、パブリッククライアントで実行されるアプリケーションは、ユーザーに代わってプログラムで AWS アカウント および サービスにアクセスするための一時的な認証情報を取得できます。パブリッククライアントは通常、ローカルでアプリケーションを実行するのに使用されるデスクトップ、ノートパソコン、またはその他のモバイルデバイスです。パブリッククライアントで実行されるアプリケーションの例 AWS には、AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS Toolkit、および AWS Software Development Kit (SDKs)。これらのアプリケーションが認証情報を取得できるように、IAM アイデンティティセンターは次の OAuth 2.0 フローの一部をサポートしています。

- コード交換用検証キー (PKCE) を使用した認証コードの付与 ([RFC 6749](#) および [RFC 7636](#))
- デバイス認可付与 ([RFC 8628](#))

Note

これらのグラントタイプは、この機能をサポートする AWS のサービス でのみ使用できます。これらのサービスは、すべての AWS リージョンでこの許可タイプをサポートしていない場合があります。リージョンの違い AWS のサービス については、 の関連ドキュメントを参照してください。

OpenID Connect (OIDC) は、OAuth 2.0 フレームワークに基づく認証プロトコルです。OIDC は、認証に OAuth 2.0 を使用する方法を指定します。[IAM アイデンティティセンター OIDC サービス API](#) を介してアプリケーションは OAuth 2.0 クライアントを登録し、これらのフローのいずれかを使用して IAM アイデンティティセンターで保護された API へのアクセス許可を提供するアクセストークンを取得します。アプリケーションは、目的の API ユーザーを宣言するための[アクセススコープ](#)を指定します。IAM アイデンティティセンター管理者として ID ソースを設定した後、アプリケーションのエンドユーザーがまだサインインプロセスを完了していない場合は、サインインプロセスを完了する必要があります。その後、エンドユーザーは、アプリケーションが API コールを行うことに同意する必要があります。これらの API コールは、ユーザー自身の権限を使用して行われます。これに対して IAM アイデンティティセンターは、ユーザーが同意したアクセススコープを含むアクセストークンをアプリケーションに返します。

OAuth 2.0 許可フローの使用

OAuth 2.0 グラントフローは、フローをサポートする AWS マネージドアプリケーションでのみ使用できます。OAuth 2.0 フローを使用するには、IAM Identity Center のインスタンスと、使用するサポートされている AWS マネージドアプリケーションのインスタンスを 1 つの にデプロイする必要があります AWS リージョン。各 のドキュメントを参照して AWS のサービス、AWS マネージドアプリケーションのリージョンでの可用性と、使用する IAM アイデンティティセンターのインスタンスを確認してください。

OAuth 2.0 フローを使用するアプリケーションを使用するには、エンドユーザーがアプリケーションの接続先 URL を入力してお使いの IAM アイデンティティセンターインスタンスに登録する必要があります。アプリケーションによっては、管理者が IAM アイデンティティセンターインスタンスの AWS アクセスポータル URL または発行者 URL をユーザーに提供する必要があります。これらの 2 つの設定は、[IAM アイデンティティセンターコンソール](#)の [設定] ページで確認できます。クライアントアプリケーションの設定の詳細については、そのアプリケーションのドキュメントを参照してください。

アプリケーションにサインインして同意するエンドユーザーエクスペリエンスの詳細は、そのアプリケーションが [PKCE を使用した認可コード付与](#) と [デバイス認可付与](#) のいずれを使用しているかどうかによって異なります。

PKCE を使用した認可コード付与

このフローは、ブラウザを持つデバイスで実行されるアプリケーションによって使用されます。

1. ブラウザウィンドウが開きます。
2. ユーザーがまだ認証されていない場合、ブラウザはユーザーをリダイレクトして認証完了を促します。
3. 認証後、次の項目を表示した同意画面がユーザーに対して表示されます。
 - アプリケーションの名前
 - アプリケーションが使用のための同意を求めるアクセス範囲
4. ユーザーは同意プロセスをキャンセルすることができます。同意すると、アプリケーションはそのユーザーの持つアクセス許可に基づいてアクセス処理を進めます。

デバイス認可付与

このフローは、ブラウザの有無にかかわらず、デバイスで実行されるアプリケーションで使用できます。アプリケーションがフローを開始すると、アプリケーションは、フローの後半でユーザーが確認する必要がある URL とユーザーコードを表示します。フローを開始するアプリケーションがユーザーが同意したデバイスとは異なるデバイスで実行されている場合に備えて、このユーザーコードが必要となります。このコードにより、ユーザーが他のデバイスで開始したフローに同意していることを保証します。

Note

を使用するクライアントがある場合は `device.sso.region.amazonaws.com`、コード交換の証明キー (PKCE) を使用するように認可フローを更新する必要があります。詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の [「を使用した IAM Identity Center 認証の設定 AWS CLI」](#) を参照してください。

1. ブラウザを持つデバイスからフローが開始されると、ブラウザウィンドウが開きます。フローがブラウザを持たないデバイスで開始された場合、ユーザーは別のデバイスでブラウザを開き、アプリケーションが提示した URL に移動する必要があります。

2. いずれの場合も、ユーザーが認証されていない場合、ブラウザはユーザーをリダイレクトして認証完了を促します。
3. 認証後、次の項目を表示した同意画面がユーザーに対して表示されます。
 - アプリケーションの名前
 - アプリケーションが使用のための同意を求めるアクセス範囲
 - アプリケーションがユーザーに提示したユーザーコード
4. ユーザーは同意プロセスをキャンセルすることができます。同意すると、アプリケーションはそのユーザーの持つアクセス許可に基づいてアクセス処理を進めます。

アクセススコープ

スコープは、OAuth 2.0 フローを介してアクセスできるサービスへのアクセスを定義します。スコープは、リソースサーバーとも呼ばれるサービスが、アクションやサービスリソースに関連する権限をグループ化する方法であり、OAuth 2.0 クライアントがリクエストできる操作を大まかに指定します。OAuth 2.0 クライアントが [IAM アイデンティティセンター OIDC サービス](#) に登録すると、クライアントは意図されるアクションを宣言するスコープを指定します。これに対してユーザーは同意する必要があります。

OAuth 2.0 クライアントは、[「OAuth 2.0 \(RFC6749\)」のセクション 3.3](#) で定義されている scope 値を使用して、アクセストークンにリクエストされるアクセス権限を指定します。クライアントがアクセストークンをリクエストする際には、最大 25 件のスコープを指定できます。PKCE またはデバイス認可付与フローで認証コード付与中にユーザーが同意すると、IAM アイデンティティセンターは返されるアクセストークンにスコープをエンコードします。

AWS は、サポート対象の IAM アイデンティティセンターにスコープを追加します AWS のサービス。次の表に、パブリッククライアントを登録する際に IAM アイデンティティセンター OIDC サービスがサポートするスコープを示します。

パブリッククライアントの登録時に IAM Identity Center OIDC サービスがサポートするアクセススコープ

スコープ	説明	がサポートするサービス
sso:account:access	IAM Identity Center が管理するアカウントとアクセス権限セットにアクセスします。	IAM アイデンティティセンター

スコープ	説明	がサポートするサービス
<code>codewhisperer:analysis</code>	Amazon Q Developer コード分析へのアクセスを有効にします。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>codewhisperer:completions</code>	Amazon Q インラインコードの提案へのアクセスを有効にします。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>codewhisperer:conversations</code>	Amazon Q チャットへのアクセスを有効にします。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>codewhisperer:taskassist</code>	Amazon Q Developer Agent for Software Development へのアクセスを有効にします。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>codewhisperer:transformations</code>	Amazon Q Developer Agent for Code Transformation へのアクセスを有効にします。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>codecatalyst:read_write</code>	Amazon CodeCatalyst リソースの読み取りと書き込みが可能のため、既存のすべてのリソースにアクセスできます。	AWS ビルダー ID および IAM Identity Center
<code>verified_access:application:connect</code>	有効 AWS Verified Access	AWS Verified Access
<code>redshift:connect</code>	Amazon Redshift に接続する	Amazon Redshift
<code>datazone:domain:access</code>	DataZone ドメイン実行ロールにアクセスする	Amazon DataZone

スコープ	説明	がサポートするサービス
nosqlworkbench:datamodeladviser	データモデルの作成と読み取り	NoSQL Workbench
transform:read_write	コード AWS 変換のために変換エージェントへのアクセスを有効にする	AWS 変換

カスタマー管理 SAML 2.0 アプリケーションの設定

[SAML 2.0](#) をサポートするカスターマネージドアプリケーションを使用している場合は、SAML 2.0 を介して IdP を IAM アイデンティティセンターにフェデレーションし、IAM アイデンティティセンターを使用してそれらのアプリケーションへのユーザーアクセスを管理できます。IAM アイデンティティセンターコンソールでよく使用されるアプリケーションのカatalogから SAML 2.0 アプリケーションを選択するか、独自の SAML 2.0 アプリケーションを設定できます。

Note

OAuth 2.0 をサポートするカスターマネージドアプリケーションがあり、ユーザーがこれらのアプリケーションから にアクセスする必要がある場合は AWS のサービス、信頼できる ID 伝達を使用できます。信頼できる ID の伝播を使用すると、ユーザーはアプリケーションにサインインでき、そのアプリケーションはユーザーの ID をデータへのアクセスリクエストに渡すことができます AWS のサービス。

トピック

- [IAM アイデンティティセンターアプリケーションCatalogからアプリケーションを設定する](#)
- [独自の SAML 2.0 アプリケーションをセットアップする](#)

IAM アイデンティティセンターアプリケーションカタログからアプリケーションを設定する

IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションカタログを使用して、IAM アイデンティティセンターと連携するよく使用されている多くの SAML 2.0 アプリケーションを追加することができます。例としては、Salesforce、Box、Microsoft 365 などがあります。

ほとんどのアプリケーションで、IAM アイデンティティセンターとアプリケーションのサービスプロバイダーとの間の信頼関係を設定する方法に関する詳細情報が提供されます。この情報は、カタログでアプリケーションを選択すると、アプリケーションの設定ページで利用できます。アプリケーションを設定したら、必要に応じて IAM アイデンティティセンターのユーザーまたはグループにアクセス権を割り当てることができます。

IAM アイデンティティセンターとアプリケーションのサービスプロバイダーとの間で SAML 2.0 の信頼関係を設定するには、以下の手順を実行します。

この手順を開始する前に、信頼をより効率的に設定できるように、サービスプロバイダーのメタデータ交換ファイルがあることが役に立ちます。このファイルがない場合でも、まだこの手順を使用してその信頼を手動で設定できます。

アプリケーションカタログからアプリケーションを追加および設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [カスターマネージド] タブを選択します。
4. [アプリケーションの追加] を選択します。
5. [アプリケーションタイプを選択] ページの [セットアッププリファレンス] で、[カタログからアプリケーションを選択したい] を選択します。
6. [アプリケーションカタログ] で、追加するアプリケーションの名前を検索ボックスに入力し始めます。
7. 検索結果に表示されたら、一覧からアプリケーションの名前を選択し、[次へ] を選択します。
8. [アプリケーションを設定] ページの [表示名] と [説明] フィールドには、アプリケーションに関連する詳細があらかじめ入力されています。この情報は編集することができます。
9. 「IAM Identity Center」で、以下の作業を行います。
 - a. IAM Identity Center SAML メタデータファイルの横にある [ダウンロード] を選択して、ID プロバイダーのメタデータをダウンロードします。

- b. [IAM Identity Center 証明書] の横にある [証明書のダウンロード] を選択して、ID プロバイダーの証明書をダウンロードします。

 Note

後で、サービスプロバイダーのウェブサイトからアプリケーションを設定するときに、これらのファイルが必要になります。そのプロバイダーからの手順に従います。

10. (オプション) [アプリケーションプロパティ] の下で、[アプリケーション開始 URL]、[リレー状態]、[セッション期間] を指定できます。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションプロパティを理解する](#)」を参照してください。
11. [Application metadata] (アプリケーションメタデータ) で、以下のいずれかを行います。
 - a. メタデータファイルがある場合は、[アプリケーション SAML メタデータファイルをアップロードする] を選択します。次に、[ファイルを選択] を選択してメタデータファイルを検索して選択します。
 - b. メタデータファイルがない場合は、[メタデータ値を手動で入力する] を選択して、[アプリケーション ACS URL] および [アプリケーション SAML 対象者] の値を指定します。
12. [Submit] を選択してください。追加したアプリケーションの詳細ページが表示されます。

独自の SAML 2.0 アプリケーションをセットアップする

SAML 2.0 を使用した ID フェデレーションを可能にする独自のアプリケーションを設定し、それらを IAM アイデンティティセンターに追加できます。独自の SAML 2.0 アプリケーションを設定する手順のほとんどは、IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションカタログから SAML 2.0 アプリケーションを設定するのと同じです。ただし、独自の SAML 2.0 アプリケーションのために、追加の SAML 属性マッピングを提供する必要があります。これらのマッピングは、IAM アイデンティティセンターがアプリケーションに対して SAML 2.0 アサーションを正しく追加できるようにします。アプリケーションを初めて設定するときに、この SAML 属性マッピングを追加できます。また、IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションの詳細ページでも、SAML 2.0 属性マッピングを追加できます。

以下の手順を使用して、IAM アイデンティティセンターと SAML 2.0 アプリケーションのサービスプロバイダーとの間で SAML 2.0 の信頼関係を設定します。この手順を開始する前に、信頼をより効率的に設定できるように、サービスプロバイダーの証明書とメタデータエクスチェンジファイルがあることを確認してください。

独自の SAML 2.0 アプリケーションを設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [カスタマーマネージド] タブを選択します。
4. [アプリケーションの追加] を選択します。
5. [アプリケーションタイプを選択] ページの [セットアッププリファレンス] で、[セットアップしたいアプリケーションがある] を選択します。
6. [アプリケーションタイプ] で、[SAML 2.0] を選択します。
7. [次へ] を選択します。
8. [アプリケーションの設定] ページの [アプリケーションの設定] で、**MyApp** のようにアプリケーションの [表示名] を入力します。[Description] を入力します。
9. 「IAM Identity Center」で、以下の作業を行います。
 - a. IAM Identity Center SAML メタデータファイルの横にある [ダウンロード] を選択して、ID プロバイダーのメタデータをダウンロードします。
 - b. [IAM アイデンティティセンターの証明書] で、[ダウンロード] を選択して、ID プロバイダーの証明書をダウンロードします。

 Note

後で、サービスプロバイダーのウェブサイトからカスタムアプリケーションを設定するときに、これらのファイルが必要になります。

10. (オプション) [アプリケーションプロパティ] の下で、[アプリケーション開始 URL]、[リレー状態]、[セッション期間] も指定できます。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションプロパティを理解する](#)」を参照してください。
11. [アプリケーションメタデータ] で [メタデータの値を手動で入力] を選択します。次に、[アプリケーション ACS URL] および [アプリケーション SAML 対象者] の値を指定します。
12. [Submit] を選択してください。追加したアプリケーションの詳細ページが表示されます。

信頼できる ID の伝播の概要

信頼できる ID の伝播は、IAM Identity Center の機能であり、 の管理者がグループの関連付けなどのユーザー属性に基づいてアクセス許可 AWS のサービス を付与できるようにします。信頼できる ID の伝播では、アイデンティティコンテキストが IAM ロールに追加され、 AWS リソースへのアクセスをリクエストするユーザーを識別します。このコンテキストは他の に伝達されます AWS のサービス。

ID コンテキストは、 がアクセスリクエストを受信したときに認可の決定を行うために AWS のサービス 使用する情報で構成されます。この情報には、リクエスト (IAM Identity Center ユーザーなど)、アクセスがリクエスト AWS のサービス される (Amazon Redshift など)、アクセス範囲 (読み取り専用アクセスなど) を識別するメタデータが含まれます。受信側 AWS のサービス は、このコンテキストとユーザーに割り当てられたアクセス許可を使用して、リソースへのアクセスを承認します。

信頼できる ID の伝播の利点

信頼できる ID の伝播により、 の管理者は、ワークフォースの企業 ID を使用して、データなどのリソースにアクセス許可 AWS のサービス を付与できます。さらに、サービスログまたはを確認することで、誰がどのデータにアクセスしたかを監査できます AWS CloudTrail。IAM Identity Center 管理者の場合、信頼できる ID の伝播を有効にするように他の AWS のサービス 管理者から求められることがあります。

信頼できる ID の伝播の有効化

信頼できる ID の伝播を有効にするプロセスには、次の 2 つのステップが含まれます。


1. IAM Identity Center を有効にし、既存の ID ソースを IAM Identity Center に接続する - 既存の ID ソースでワークフォース ID を引き続き管理します。IAM Identity Center に接続すると、ユースケース AWS のサービス 内のすべての が共有できるワークフォースへの参照が作成されます。また、データ所有者が将来のユースケースで使えるようになります。
2. ユースケース AWS のサービス の を IAM Identity Center に接続する - 信頼できる ID 伝達ユースケース AWS のサービス の各 の管理者は、それぞれのサービスドキュメントのガイダンスに従って、サービスを IAM Identity Center に接続します。

Note

ユースケースにサードパーティーまたはお客様が開発したアプリケーションが含まれる場合は、アプリケーションユーザーと IAM アイデンティティセンターを認証する ID プロバイダー間の信頼関係を設定することで、信頼できる ID の伝播を有効にします。これにより、アプリケーションは前述の信頼できる ID 伝達フローを活用できます。詳細については、「[信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用](#)」を参照してください。

信頼できる ID の伝播の仕組み

次の図は、信頼できる ID の伝播の大まかなワークフローを示しています。




1. ユーザーは、QuickSight などのクライアント向けアプリケーションで認証します。
2. クライアント向けアプリケーションは、を使用してデータをクエリするためのアクセス AWS のサービスをリクエストし、ユーザーに関する情報を含めます。

Note

信頼できる ID 伝達のユースケースには、サービスドライバー AWS のサービスを使用してとやり取りするツールが含まれます。これがユースケースに適用されるかどうかは、[ユースケースガイダンス](#)で確認できます。

3. は IAM Identity Center AWS のサービスでユーザー ID を検証し、グループの関連付けなどのユーザー属性とアクセスに必要なユーザー属性を比較します。は、ユーザーまたはそのグループに必要なアクセス許可がある限り、アクセス AWS のサービスを許可します。
4. AWS のサービスは、AWS CloudTrail および のサービスログにユーザー識別子をログに記録する場合があります。詳細については、サービスドキュメントを参照してください。

次の図は、信頼できる ID 伝達ワークフローで前述したステップの概要を示しています。



トピック

- [前提条件と考慮事項](#)
- [信頼できる ID の伝播のユースケース](#)
- [カスターマネージドアプリケーションによる信頼できる ID の伝播の使用](#)

前提条件と考慮事項

信頼できる ID の伝播を設定する前に、以下の前提条件と考慮事項を確認してください。

トピック

- [前提条件](#)
- [考慮事項](#)
- [カスターマネージドアプリケーションの考慮事項](#)

前提条件

信頼できる ID 伝達を使用するには、環境が次の前提条件を満たしていることを確認します。

- IAM アイデンティティセンターの有効化とプロビジョニング
 - 信頼できる ID 伝達を使用するには、ユーザーがアクセスする AWS アプリケーションとサービスが有効になっているのと同じ AWS リージョン で IAM Identity Center を有効にする必要があります。詳細については、「[IAM Identity Center を有効にする](#)」を参照してください。

- IAM Identity Center Organization インスタンスが推奨されます - 管理アカウントで有効にする IAM Identity Center の[組織インスタンス](#)を使用することをお勧めします AWS Organizations。IAM Identity Center の組織インスタンスの管理をメンバーアカウントに[委任](#)できます。IAM Identity Center の[アカウントインスタンス](#)を選択する場合、信頼できる ID 伝達を使用して AWS のサービス ユーザーにアクセスさせるものはすべて、IAM Identity Center を有効にする AWS アカウント のと同じ に存在する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス](#)」を参照してください。
- 既存の ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターに接続し、ユーザーとグループを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングします。詳細については、「[IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)」を参照してください。
- 信頼できる ID 伝達ユースケースの AWS マネージドアプリケーションとサービスを IAM アイデンティティセンターに接続します。信頼できる ID 伝達を使用するには、AWS マネージドアプリケーションを IAM アイデンティティセンターに接続する必要があります。

考慮事項

信頼できる ID の伝播を設定および使用する場合は、次の考慮事項に注意してください。

- IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス
 - IAM Identity Center の[組織インスタンス](#)を使用すると、ユースケースを複数の AWS アカウント、ユーザー、および に拡張するための最も制御性と柔軟性が得られます AWS のサービス。組織インスタンスを使用できない場合は、IAM Identity Center のアカウントインスタンスでユースケースがサポートされている可能性があります。AWS のサービス IAM Identity Center のアカウントインスタンスをサポートするユースケースの詳細については、「」を参照してください [AWS IAM Identity Center で使用できる マネージドアプリケーション](#)。
- マルチアカウント許可 (アクセス許可セット) は不要です
 - 信頼できる ID の伝播では、[マルチアカウント許可](#) (アクセス許可セット) を設定する必要はありません。IAM アイデンティティセンターを有効にして、信頼できる ID の伝播にのみ使用できます。

カスタマー マネージドアプリケーションの考慮事項

例えば、Tableau やカスタム開発アプリケーションによって管理されていないクライアント向けアプリケーションをユーザーが操作した場合でも AWS、ワークフォースは信頼できる ID の伝播からメリットを得ることができます。これらのアプリケーションのユーザーは、IAM Identity Center でプロビジョニングされない場合があります。AWS リソースへのユーザーアクセスの認識と認可をスムー

ズにするために、IAM アイデンティティセンターでは、ユーザーを認証する ID プロバイダーと IAM アイデンティティセンター間の信頼関係を設定できます。詳細については、「[信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用](#)」を参照してください。

さらに、アプリケーションの信頼できる ID 伝達を設定するには、以下が必要です。

- アプリケーションは認証に OAuth 2.0 フレームワークを使用する必要があります。信頼できる ID の伝播は SAML 2.0 統合をサポートしていません。
- アプリケーションは IAM Identity Center によって認識される必要があります。[ユースケース](#)に固有のガイダンスに従ってください。

信頼できる ID の伝播のユースケース

IAM Identity Center 管理者は、ユーザー向けアプリケーションからへの信頼できる ID の伝播の設定を支援するように求められる場合があります AWS のサービス。このリクエストをサポートするには、次の情報が必要です。

- ユーザーはどのクライアント向けアプリケーションとインターフェイスしますか？
- データのクエリとデータへのアクセスの認可に使用されるの AWS のサービス はどれですか？
- どの がデータへのアクセス AWS のサービス を許可しますか？

サードパーティーアプリケーションやカスタム開発アプリケーションを含まない信頼できる ID 伝達のユースケースを有効にする役割は次のとおりです。

1. [IAM アイデンティティセンターを有効にします](#)。
2. [既存の ID ソースを IAM アイデンティティセンターに接続します](#)。

これらのユースケースの信頼できる ID 設定の残りのステップは、接続された AWS のサービス およびアプリケーション内で実行されます。接続された AWS のサービス またはアプリケーションの管理者は、サービス固有の包括的なガイダンスについて、それぞれのユーザーガイドを参照してください。

サードパーティーアプリケーションまたはカスタム開発アプリケーションを含む信頼できる ID 伝達のユースケースを有効にするためのロールには、ID のソース [IAM Identity Center を有効にする](#) を接続する手順と、以下が含まれます。 [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#)

1. ID プロバイダー (IdP) のサードパーティーまたはカスタム開発アプリケーションへの接続を設定します。
2. IAM Identity Center を有効にして、サードパーティーまたはカスタム開発アプリケーションを認識します。
3. IAM アイデンティティセンターで信頼できるトークン発行者として IdP を設定する。詳細については、「[信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用](#)」を参照してください。

接続されたアプリケーションの管理者および AWS のサービス は、サービス固有の包括的なガイドンスについて、それぞれのユーザーガイドを参照してください。

分析とデータレイクハウスのユースケース

次の分析サービスを使用して、信頼できる伝播のユースケースを有効にできます。

- Amazon Redshift - ガイダンスについては、「」を参照してください[Amazon Redshift による信頼できる ID の伝播](#)。
- Amazon EMR - ガイダンスについては、「」を参照してください[Amazon EMR による信頼できる ID の伝播](#)。
- Amazon Athena - ガイダンスについては、「」を参照してください[Amazon Athena による信頼できる ID の伝播](#)。

その他のユースケース

IAM Identity Center と信頼できる ID の伝播は、次の追加 を使用して有効にできます AWS のサービス。

- Amazon Q Business - ガイダンスについては、以下を参照してください。
 - [IAM Identity Center を使用したアプリケーションの管理ワークフロー](#)。
 - [IAM アイデンティティセンターを使用した Amazon Q Business アプリケーションの設定](#)。
 - [IAM アイデンティティセンターの信頼できる ID 伝達を使用して Amazon Q Business を設定します](#)。
- Amazon OpenSearch Service - ガイダンスについては、以下を参照してください。
 - [Amazon OpenSearch Service の IAM Identity Center Trusted Identity Propagation サポート](#)。
 - [Amazon OpenSearch Service による一元化された OpenSearch ユーザーインターフェイス \(ダッシュボード\)](#)。


- AWS Transfer Family - ガイダンスについては、以下を参照してください。
- [Transfer Family ウェブアプリ](#)。

トピック

- [Amazon Redshift による信頼できる ID の伝播](#)
- [Amazon EMR による信頼できる ID の伝播](#)
- [Amazon Athena による信頼できる ID の伝播](#)
- [認可サービス](#)

Amazon Redshift による信頼できる ID の伝播

信頼できる ID の伝播を有効にする手順は、ユーザーが AWS マネージドアプリケーションとやり取りするか、カスタマーマネージドアプリケーションとやり取りするかによって異なります。次の図は、Amazon Redshift AWS または Amazon AWS Lake Formation Amazon S3 などの認可サービスによって提供されるアクセスコントロールを使用して Amazon Redshift データをクエリ AWS する、クライアント向けアプリケーションの信頼できる ID 伝達設定を示しています Access Grants。



Amazon Redshift への信頼できる ID の伝播が有効になっている場合、Redshift 管理者は、ID プロバイダーとして IAM アイデンティティセンターの [ルールを自動的に作成](#) し、Redshift ロールを IAM ア

アイデンティティセンターのグループにマッピングし、Redshift [ロールベースのアクセスコントロール](#)を使用してアクセスを許可するように Redshift を設定できます。

サポートされているクライアント向けアプリケーション

AWS マネージドアプリケーション

以下の AWS マネージドクライアント向けアプリケーションは、Amazon Redshift への信頼できる ID の伝播をサポートしています。

- [Amazon RedshiftQuery Editor V2](#)
- [QuickSight](#)

 Note

Amazon Redshift Spectrum を使用して の外部データベースまたはテーブルにアクセスする場合は AWS Glue Data Catalog、きめ細かなアクセスコントロールを提供するように [Lake Formation](#) と [Amazon S3 Access Grants](#) を設定することを検討してください。

カスターマネージドアプリケーション

次のカスターマネージドアプリケーションは、Amazon Redshift への信頼できる ID の伝播をサポートしています。

- Tableau TableauDesktop、Tableau Serverを含む Tableau Prep
 - のユーザーに対して信頼できる ID の伝播を有効にするにはTableau、AWS ビッグデータブログの「[IAM アイデンティティセンターを使用した Amazon Redshift TableauOktaとの統合](#)」を参照してください。
- SQL クライアント (DBeaver および DBVisualizer)
 - SQL クライアント (DBeaver および DBVisualizer) のユーザーに対して信頼できる ID 伝達を有効にするには、AWS ビッグデータブログの「[IAM アイデンティティセンターを使用した ID プロバイダー \(IdP\) と Amazon Redshift クエリエディタ V2 および SQL クライアントの統合](#)」を参照してください。

Amazon Redshift クエリエディタ V2 で信頼できる ID の伝播を設定する

次の手順では、Amazon Redshift クエリエディタ V2 から Amazon Redshift への信頼できる ID の伝播を実現する方法について説明します。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、以下を設定する必要があります。

1. [IAM アイデンティティセンターを有効にします](#)。[Organization インスタンス](#)が推奨されます。詳細については、「[前提条件と考慮事項](#)」を参照してください。
2. [ID のソースから IAM アイデンティティセンターにユーザーとグループをプロビジョニングします](#)。

信頼できる ID 伝達を有効にするには、IAM Identity Center コンソールで IAM Identity Center 管理者が実行するタスクと、Amazon Redshift コンソールで Amazon Redshift 管理者が実行するタスクが含まれます。

IAM Identity Center 管理者が実行するタスク

IAM Identity Center 管理者が次のタスクを完了する必要があります。

1. Amazon Redshift クラスターまたは Serverless インスタンスが存在するアカウントに、次のアクセス許可ポリシーを使用して [IAM ロール](#)を作成します。詳細については、「[IAM ロールの作成](#)」を参照してください。
 - 次のポリシーの例には、このチュートリアルを完了するために必要なアクセス許可が含まれています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの#####を独自の情報に置き換えます。その他の手順については、「[ポリシーの作成](#)」または「[ポリシーの編集](#)」を参照してください。

アクセス許可ポリシー：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowRedshiftApplication",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
```

```

        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
    ],
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "AllowIDCPPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "sso:DescribeApplication",
      "sso:DescribeInstance"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:sso:::instance/Your-IAM-Identity-Center-Instance ID",
      "arn:aws:sso:::Your-AWS-Account-ID:application/Your-IAM-Identity-Center-Instance-ID/*"
    ]
  }
]
}

```

信頼ポリシー :

```


{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "redshift-serverless.amazonaws.com",
          "redshift.amazonaws.com"
        ]
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}

```

2. IAM Identity Center が有効になっている管理アカウントに許可セットを作成します。AWS Organizations 次のステップでこれを使用して、フェデレーテッドユーザーが Redshift クエリエディタ V2 にアクセスできるようにします。
 - a. IAM Identity Center コンソールに移動し、マルチアカウントのアクセス許可で、アクセス許可セットを選択します。
 - b. [Create permission set] (アクセス権限セットの作成) を選択します。
 - c. カスタムアクセス許可セットを選択し、次へを選択します。
 - d. AWS 管理ポリシーで、 **AmazonRedshiftQueryEditorV2ReadSharing** を選択します。
 - e. インラインポリシーで、次のポリシーを追加します。


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "redshift:DescribeQev2IdcApplications",
        "redshift-serverless:ListNamespaces",
        "redshift-serverless:ListWorkgroups",
        "redshift-serverless:GetWorkgroup"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- f. Next を選択し、アクセス許可セット名を指定します。例えば、**Redshift-Query-Editor-V2**。
 - g. リレー状態 – オプションで、デフォルトのリレー状態をクエリエディタ V2 URL に設定し、 の形式を使用します `https://your-region.console.aws.amazon.com/sqlworkbench/home`。
 - h. 設定を確認し、作成を選択します。
 - i. IAM アイデンティティセンターダッシュボードに移動し、概要の設定セクションから AWS アクセスポータル URL をコピーします。



- j. 新しいシークレットブラウザウィンドウを開き、URL を貼り付けます。

これにより、AWS アクセスポータルに移動し、IAM Identity Center ユーザーでサインインしていることを確認できます。



アクセス許可セットの詳細については、「」を参照してください[アクセス許可セット AWS アカウント を使用して を管理する](#)。

3. Redshift クエリエディタ V2 へのフェデレーティッドユーザーのアクセスを有効にします。
 - a. AWS Organizations 管理アカウントで、IAM Identity Center コンソールを開きます。
 - b. ナビゲーションペインの [マルチアカウント権限] で、AWS アカウント を選択します。
 - c. AWS アカウント ページで、アクセスを割り当てる AWS アカウント を選択します。
 - d. 「ユーザーまたはグループを割り当て」を選択します。
 - e. ユーザーとグループの割り当てページで、アクセス許可セットを作成するユーザーまたはグループを選択します。[次へ] を選択します。


- f. アクセス許可セットの割り当てページで、前のステップで作成したアクセス許可セットを選択します。[次へ] を選択します。
- g. 割り当ての確認と送信ページで、選択内容を確認し、送信を選択します。

Amazon Redshift 管理者が実行するタスク

Amazon Redshift への信頼できる ID の伝播を有効にするには、Amazon Redshift クラスター管理者または Amazon Redshift Serverless 管理者が Amazon Redshift コンソールで多数のタスクを実行する必要があります。詳細については、AWS ビッグデータブログの「[Integrate Identity Provider \(IdP\) with Amazon Redshift Query Editor V2 and SQL Client using IAM Identity Center for seamless Single Sign-On](#)」を参照してください。

Amazon EMR による信頼できる ID の伝播

次の図は、AWS Lake Formation と Amazon S3 が提供するアクセスコントロールを備えた Amazon EC2 上の Amazon EMR を使用した Amazon EMR Studio の信頼できる ID 伝達設定を示しています。Access Grants。Amazon S3



サポートされているクライアント向けアプリケーション

- Amazon EMR Studio

信頼できる ID の伝播を有効にするには、次の手順に従います。

- [Amazon EMR クラスターのクライアント向けアプリケーションStudio](#)として Amazon EMR を設定します。
- [を使用して Amazon EC2 で Amazon EMR クラスターApache Spark](#)をセットアップします。

- 推奨: [AWS Lake Formation](#) および [Amazon S3 Access Grants](#) は、S3 内の AWS Glue Data Catalog および基盤となるデータロケーションへのきめ細かなアクセスコントロールを提供します。

Amazon EMR Studio で信頼できる ID の伝播を設定する

次の手順では、を実行している Amazon Athena ワークグループまたは Amazon EMR クラスターに対するクエリで、信頼できる ID の伝播 Studio 用に Amazon EMR を設定する方法について説明します Apache Spark。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、以下を設定する必要があります。

1. [IAM アイデンティティセンターを有効にします](#)。[組織インスタンス](#)が推奨されます。詳細については、「[前提条件と考慮事項](#)」を参照してください。
2. [ID のソースから IAM アイデンティティセンターにユーザーとグループをプロビジョニングします](#)。

Amazon EMR Studio からの信頼できる ID 伝達の設定を完了するには、EMR Studio 管理者が次のステップを実行する必要があります。

ステップ 1. EMR Studio に必要な IAM ロールを作成する

このステップでは、Amazon EMR Studio 管理者は EMR の および IAM サービスロールと IAM ユーザーロールを作成します Studio。

1. [EMR Studio サービスロールを作成する](#) - EMR Studio はこの IAM ロールを引き受けて、ワークスペースとノートブックを安全に管理し、クラスターに接続し、データインタラクションを処理します。
 - a. IAM コンソール (<https://console.aws.amazon.com/iam/>) に移動し、IAM ロールを作成します。
 - b. を信頼されたエンティティ AWS のサービスとして選択し、Amazon EMR を選択します。次のポリシーをアタッチして、ロールのアクセス許可と信頼関係を定義します。

これらのポリシーを使用するには、ポリシー例の#####を独自の情報に置き換えます。その他の手順については、「[ポリシーの作成](#)」または「[ポリシーの編集](#)」を参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "BucketActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket-For-EMR-Studio"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID"
        }
      }
    }
  ]
}
```

すべてのサービスロールのアクセス許可のリファレンスについては、[「EMR Studio サービスロールのアクセス許可」](#)を参照してください。

2. [IAM Identity Center 認証用の EMR Studio ユーザーロールを作成する](#) - EMR Studio は、ユーザーが IAM Identity Center を介してサインインしてワークスペース、EMR クラスター、ジョブ、git リポジトリを管理するときに、このロールを引き受けます。このロールは、信頼できる ID の伝播ワークフローを開始するために使用されます。

 Note

EMR Studio ユーザーロールには、AWS Glue Catalog、AWS Lake Formation permissions のテーブルの Amazon S3 ロケーションにアクセスするためのアクセス許可を含める必要はありません。登録されたレイクロケーションは、一時的なアクセス許可を受け取るために使用されます。

次のポリシー例は、EMR Studio のユーザーが Athena ワークグループを使用してクエリを実行できるようにするロールで使用できます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowDefaultEC2SecurityGroupsCreationInVPCWithEMRTags",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateSecurityGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
            "true"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowAddingEMRTagsDuringDefaultSecurityGroupCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateTags"
      ],
```

```

        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
"true",
                "ec2:CreateAction": "CreateSecurityGroup"
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowSecretManagerListSecrets",
            "Action": [
                "secretsmanager:ListSecrets"
            ],
            "Resource": "*",
            "Effect": "Allow"
        },
        {
            "Sid": "AllowSecretCreationWithEMRTagsAndEMRStudioPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:CreateSecret",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:RequestTag/for-use-with-amazon-emr-managed-policies":
"true"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AllowAddingTagsOnSecretsWithEMRStudioPrefix",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "secretsmanager:TagResource",
            "Resource": "arn:aws:secretsmanager:*:*:secret:emr-studio-*"
        },
        {
            "Sid": "AllowPassingServiceRoleForWorkspaceCreation",
            "Action": "iam:PassRole",
            "Resource": [
                "arn:aws:iam::Your-AWS-Account-ID:role/service-
role/AmazonEMRStudio_ServiceRole_Name"
            ],
            "Effect": "Allow"
        },
    ],

```

```

    {
      "Sid": "AllowS3ListAndLocationPermissions",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::*",
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ReadOnlyAccessToLogs",
      "Action": [
        "s3:GetObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::aws-logs-Your-AWS-Account-ID-Region/elasticmapreduce/
* "
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowAthenaQueryExecutions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "athena:StartQueryExecution",
        "athena:GetQueryExecution",
        "athena:GetQueryResults",
        "athena:StopQueryExecution",
        "athena:ListQueryExecutions",
        "athena:GetQueryResultsStream",
        "athena:ListWorkGroups",
        "athena:GetWorkGroup",
        "athena:CreatePreparedStatement",
        "athena:GetPreparedStatement",
        "athena>DeletePreparedStatement"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AllowGlueSchemaManipulations",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:GetDatabase",

```

```

        "glue:GetDatabases",
        "glue:GetTable",
        "glue:GetTables",
        "glue:GetPartition",
        "glue:GetPartitions"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "AllowQueryEditorToAccessWorkGroup",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "athena:GetWorkGroup",
    "Resource": "arn:aws:athena:*:Your-AWS-Account-ID:workgroup*"
},
{
    "Sid": "AllowConfigurationForWorkspaceCollaboration",
    "Action": [
        "elasticmapreduce:UpdateEditor",
        "elasticmapreduce:PutWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce>DeleteWorkspaceAccess",
        "elasticmapreduce:ListWorkspaceAccessIdentities"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "elasticmapreduce:ResourceTag/creatorUserId": "${aws:userId}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "DescribeNetwork",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "ListIAMRoles",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [

```



```
        "iam:ListRoles"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "AssumeRole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

次の信頼ポリシーは、EMR Studio がロールを引き受けることを許可します。

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "elasticmapreduce.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

EMR Studio WorkSpaces と EMR Notebooks を利用するには、追加のアクセス許可が必要です。詳細については、[「EMR Studio ユーザーのアクセス許可ポリシーを作成する」](#)を参照してください。

詳細については、次のリンクを参照してください。

- [カスタマー管理ポリシーでカスタム IAM アクセス許可を定義する](#)
- [EMR Studio サービスロールのアクセス許可](#)

ステップ 2. EMR Studio の作成と設定

このステップでは、EMR Studio コンソールで Amazon EMR Studio を作成し、で作成した IAM ロールを使用します [ステップ 1. EMR Studio に必要な IAM ロールを作成する](#)。

1. EMR Studio コンソールに移動し、Studio の作成 とカスタムセットアップ オプションを選択します。新しい S3 バケットを作成するか、既存のバケットを使用できます。このチェックボックスをオンにすると、独自の KMS キーを使用してワークスペースファイルを暗号化できます。詳細については、「[AWS Key Management Service](#)」を参照してください。

The screenshot shows the 'Create a Studio' page in the Amazon EMR Studio console. The 'Setup options' section has three radio buttons: 'Interactive workloads', 'Batch jobs', and 'Custom' (which is selected). The 'Studio settings' section includes a 'Studio name' field with 'Studio_1' entered. Below this is a 'Description - optional' field with the placeholder text 'Describe the Studio'. The 'S3 location for Workspace storage' section has two radio buttons: 'Create new bucket' (selected) and 'Select existing location'. Below these is a text box showing the default S3 location: 's3://aws-emr-studio-225989353012-us-east-1/1735848818523'. At the bottom, there is an unchecked checkbox for 'Encrypt Workspace files with your own AWS KMS key'.

2. Studio がリソースにアクセスできるようにするサービスロールで、[ステップ 1. EMR Studio に必要な IAM ロールを作成する](#)メニューから で作成されたサービスロールを選択します。
3. 認証で IAM Identity Center を選択します。で作成されたユーザーロールを選択します [ステップ 1. EMR Studio に必要な IAM ロールを作成する](#)。

Service role to let Studio access your AWS resources

AmazonEMRStudio_

View permission details

▼ Authentication Info

Authentication

Choose an authentication method for your Studio.

☐ AWS Identity and Access Management (IAM)
Authenticate with single sign-on using IAM identity federation or IAM credentials.

☒ IAM Identity Center (AWS Single Sign-On)
Authenticate with single sign-on using IAM Identity Center (recommended to centrally manage access permissions for multiple AWS accounts).

User role

Each Studio will have a default set of user roles. You can further refine user permissions once you have created a Studio. To create an additional set of permission use [AWS IAM](#)

emrstudio-userrole-idc

Create IAM role

Connect EMR Studio to IAM Identity Center

instance of IAM Identity Center

Manage access to EMR Studio by assigning users and groups from your Identity Center directory.

arn:aws:sso::instance/ssoins-

4. 信頼できる ID の伝播チェックボックスをオンにします。「アプリケーションアクセス」セクションで「割り当てられたユーザーとグループのみ」を選択します。これにより、このスタジオへのアクセスを許可されたユーザーとグループのみに許可できます。
5. (オプション) - EMR クラスターでこの Studio を使用している場合は、VPC とサブネットを設定できます。

Trusted identity propagation

Control and log the access that a user has across connected applications.

☒ Enable trusted identity propagation
When users make requests to applications that are connected through Identity Center, share their user identity information from EMR Studio. This setting applies for the lifetime of the Studio. You can't turn it off later.

The following features aren't supported from a Studio with trusted identity propagation: creating EMR on EC2 clusters without a template, using EMR Serverless applications, launching EMR on EKS clusters, using a runtime role, and enabling SQL Explorer or Workspace collaboration.

Application access

Choose who can access your application

Specify whether only assigned users and groups can access your application.

☒ Only assigned users and groups
Only the users and groups that you specify from your Identity Center directory can access this application.

☐ All users and groups
Any user or group from your IAM Identity Center directory can access this application.

▼ Networking and security - optional

VPC

Select a VPC for your Studio to use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag the VPC with the `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` key and value `true`. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).

Select a VPC

Subnets

Select the subnets that your Studio can use when it communicates with EMR clusters. To use condition keys like those in the example [service role policies for Amazon EMR](#), you must tag each subnet with the `for-use-with-amazon-emr-managed-policies` key and value `true`. To manage tags, use [VPC Dashboard](#).

6. すべての詳細を確認し、Create Studio を選択します。
7. Athena WorkGroup または EMR クラスターを設定したら、Studio の URL にサインインして次の操作を行います。
 - a. クエリエディタを使用して Athena クエリを実行します。


- b. Jupyter ノートブックを使用してワークスペースで Spark ジョブを実行します。

Amazon Athena による信頼できる ID の伝播

信頼できる ID の伝播を有効にする手順は、ユーザーが AWS マネージドアプリケーションとやり取りするか、カスターマネージドアプリケーションとやり取りするかによって異なります。次の図は、Amazon Athena を使用して、と Amazon S3 が提供するアクセスコントロールを使用して Amazon S3 データをクエリ AWS AWS する、クライアント向けアプリケーションの信頼できる ID 伝達設定を示しています Amazon S3 Access Grants。 AWS Lake Formation

Note

- Amazon Athena での信頼できる ID の伝播には、Trino を使用する必要があります。
- ODBC および JDBC ドライバーを介して Amazon Athena に接続された Apache Spark および SQL クライアントはサポートされていません。



AWS マネージドアプリケーション

次の AWS マネージドクライアント向けアプリケーションは、Athena での信頼できる ID の伝播をサポートしています。

- Amazon EMR Studio

信頼できる ID の伝播を有効にするには、次の手順に従います。

- [Amazon EMR を Athena のクライアント向けアプリケーションとしてセットアップ Studio](#)します。信頼できる ID の伝播が有効になっている場合、Athena クエリを実行するには、EMR Studio のクエリエディタが必要です。
- [Athena ワークグループをセットアップ](#)します。
- IAM Identity Center のユーザーまたはグループに基づいて、AWS Glue テーブルのきめ細かなアクセスコントロールを有効にするように [を設定します AWS Lake Formation](#)。
- [Amazon S3 をセットアップ Access Grants](#)して、S3 の基盤となるデータロケーションへの一時的なアクセスを有効にします。

Note

Lake Formation と Amazon S3 Access Grantsはどちらも、Amazon S3 での Athena クエリ結果へのアクセスコントロール AWS Glue Data Catalog と Athena クエリ結果に必要です。Amazon S3

カスタマーマネージドアプリケーション

カスタム開発アプリケーションのユーザーに対して信頼できる ID 伝達を有効にするには、AWS「セキュリティブログ」の「[」を参照して、信頼できる ID 伝達を使用して AWS のサービス プログラムで にアクセスします。](#)

Amazon Athena ワークグループによる信頼できる ID の伝播の設定

次の手順では、信頼できる ID の伝播用に Amazon Athena ワークグループを設定する手順を説明します。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、以下を設定する必要があります。

1. [IAM アイデンティティセンターを有効にします。組織インスタンス](#)が推奨されます。詳細については、「[前提条件と考慮事項](#)」を参照してください。
2. [ID のソースから IAM アイデンティティセンターにユーザーとグループをプロビジョニングします。](#)

3. この設定には、[Amazon EMR StudioAWS Lake Formation](#)、および [Amazon S3 Access Grants](#) が必要です。

Athena で信頼できる ID の伝播を設定する

Athena で信頼できる ID の伝播を設定するには、Athena 管理者が以下を行う必要があります。

1. [IAM Identity Center が有効な Athena ワークグループを使用する際の考慮事項と制限事項](#)を確認します。
2. [IAM Identity Center が有効な Athena ワークグループを作成します](#)。

認可サービス

すべての[分析とデータレイクハウスのユースケース](#)で、以下を使用してきめ細かなアクセスコントロールを実現できます。

- AWS Lake Formation - ガイダンスについては、「」を参照してください[IAM Identity Center AWS Lake Formation でのセットアップ](#)。
- Amazon S3 Access Grants - ガイダンスについては、「」を参照してください[IAM Identity Center を使用した Amazon S3 Access Grants の設定](#)。

IAM Identity Center AWS Lake Formation でのセットアップ

[AWS Lake Formation](#) は、上のデータレイクの作成と管理を簡素化するマネージドサービスです。AWS。データ収集、カタログ化、セキュリティを自動化し、さまざまなデータ型を保存および分析するための一元化されたリポジトリを提供します。Lake Formation は、きめ細かなアクセスコントロールを提供し、さまざまな AWS 分析サービスと統合することで、組織はデータレイクを効率的にセットアップ、保護し、インサイトを得ることができます。

Lake Formation が IAM Identity Center と信頼できる ID の伝播を使用してユーザー ID に基づいてデータアクセス許可を付与できるようにするには、次の手順に従います。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、以下を設定する必要があります。

- [IAM アイデンティティセンターを有効にします](#)。[Organization インスタンス](#)が推奨されます。詳細については、「[前提条件と考慮事項](#)」を参照してください。

信頼できる ID の伝播を設定する手順

1. 「Connecting Lake Formation with IAM Identity Center」のガイダンス AWS Lake Formation に従って IAM Identity Center を統合します。 <https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/connect-lf-identity-center.html>

Important


テーブルがない場合は AWS Glue Data Catalog、を使用して IAM Identity Center のユーザーとグループにアクセス許可 AWS Lake Formation を付与するためにテーブルを作成する必要があります。詳細については、「[でのオブジェクトの作成 AWS Glue Data Catalog](#)」を参照してください。

2. データレイクの場所を登録します。

Glue テーブルのデータが保存されている [S3 の場所を登録](#)します。これにより、Lake Formation はテーブルのクエリ時に必要な S3 ロケーションへの一時的なアクセスをプロビジョニングし、サービスロール (WorkGroup で設定された Athena サービスロールなど) に S3 アクセス許可を含める必要がなくなります。

- a. AWS Lake Formation コンソールのナビゲーションペインの管理セクションにあるデータレイクの場所に移動します。[ロケーションを登録] を選択します。

これにより、Lake Formation は S3 データロケーションにアクセスするために必要なアクセス許可を持つ一時的な IAM 認証情報をプロビジョニングできます。



- b. Amazon S3 パスフィールドにテーブルのデータロケーションの AWS Glue S3 パスを入力します。Amazon S3
- c. IAM ロールセクションで、信頼された ID 伝達で使用する場合は、サービスにリンクされたロールを選択しないでください。次のアクセス許可を持つ別のロールを作成します。

これらのポリシーを使用するには、ポリシー例の#####を独自の情報に置き換えます。その他の手順については、[「ポリシーの作成」](#)または[「ポリシーの編集」](#)を参照してください。アクセス許可ポリシーは、パスで指定された S3 の場所へのアクセスを許可する必要があります。

- i. アクセス許可ポリシー：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessPermissionsForS3ListBucket",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::Your-S3-Bucket"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDataAccessServiceRolePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets"
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
    ]
}
]
}

```

- ii. 信頼関係: これには `sts:SectContext`、信頼できる ID の伝播に必要な を含める必要があります。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetContext"
      ]
    }
  ]
}

```

Note

ウィザードによって作成された IAM ロールはサービスにリンクされたロールであり、は含まれません `sts:SetContext`。

- d. IAM ロールを作成したら、場所の登録を選択します。

Lake Formation による信頼できる ID の伝播 AWS アカウント

AWS Lake Formation は [AWS Resource Access Manager](#)、[\(RAM\)](#) を使用して 間でテーブルを共有 AWS アカウント することをサポートし、付与者アカウントと被付与者アカウントが同じ にあり AWS リージョン、同じ にあり、IAM Identity Center の同じ組織インスタンス AWS Organizationsを

共有している場合、信頼できる ID 伝達と連携します。詳細については、[「Lake Formation でのクロスアカウントデータ共有」](#)を参照してください。

IAM Identity Center を使用した Amazon S3 Access Grants の設定

[Amazon S3 Access Grants](#) は、S3 ロケーションにアイデンティティベースのきめ細かなアクセスコントロールを付与する柔軟性を提供します。Amazon S3 を使用して Access Grants、Amazon S3 バケットアクセスを企業のユーザーとグループに直接付与できます。IAM Identity Center Access Grants で S3 を有効にし、信頼できる ID の伝播を実現するには、次の手順に従います。

前提条件

このチュートリアルを開始する前に、以下を設定する必要があります。

- [IAM アイデンティティセンターを有効にします。組織インスタンス](#)が推奨されます。詳細については、「[前提条件と考慮事項](#)」を参照してください。

IAM Identity Center を介した信頼できる ID 伝達のための S3 Access Grants の設定

登録済みの場所を持つ Amazon S3 Access Grants インスタンスがすでにある場合は、次の手順に従います。

1. [IAM Identity Center インスタンスを関連付けます。](#)
2. [許可を作成します。](#)

Amazon S3 Access Grants をまだ作成していない場合は、次の手順に従います。

1. [S3 Access Grants インスタンスを作成する](#) - ごとに 1 つの S3 Access Grants インスタンスを作成できます AWS リージョン。S3 Access Grants インスタンスを作成するときは、IAM アイデンティティセンターインスタンスの追加チェックボックスをオンにし、IAM アイデンティティセンターインスタンスの ARN を指定してください。[次へ] を選択してください。

次の図は、Amazon S3 Access Grants コンソールで S3 Access Grants インスタンスを作成するページを示しています。Amazon S3

Step 1: Create S3 Access Grants instance

Step 2: Register S3 Buckets or prefixes as locations

Step 3: Create grant

Step 4: Review and finish

Create S3 Access Grants instance

When you create your S3 Access Grants instance, you can use identities from your corporate directory or you can use IAM users and roles. This Access Grants instance serves as the container for your individual grants.

S3 Access Grants instance

AWS Region
You can create one S3 Access Grants instance per AWS Region per account.
US East (N. Virginia) us-east-1

☒ Add IAM Identity Center instance in US East (N. Virginia) us-east-1 - optional
You can use an IAM Identity Center instance to specify identities from corporate directories. If you don't have an existing IAM Identity Center instance, you can add one after creating your S3 Access Grants instance.

IAM Identity Center instance ARN
You can find the IAM Identity Center instance ARN in the [IAM Identity Center console](#).
Enter IAM Identity Center instance ARN
Format: arn:aws:sso::instance/<instanceid>

Choosing Next will create the S3 Access Grants instance and proceed to the next step.

Cancel Next

- ロケーションの登録 - アカウントの [Amazon S3 Access Grants インスタンスを作成](#)したら、そのインスタンスに [S3 ロケーションを登録](#) AWS リージョンします。S3 Access Grantsの場所は、デフォルトの S3 リージョン (S3://)、バケット、またはプレフィックスを IAM ロールにマッピングします。S3 はこの Amazon S3 ロールを Access Grants 引き受けて、その特定の場所にアクセスしている被付与者に一時的な認証情報を提供します。アクセス許可を作成する前に、S3 Access Grants インスタンスに少なくとも 1 つの場所を登録する必要があります。

Location スコープには、そのリージョン内のすべてのバケット `s3://` を含む を指定します。これは、ほとんどのユースケースで推奨されるロケーションスコープです。高度なアクセス管理のユースケースがある場合は、バケット 内の特定のバケット `s3://bucket` またはプレフィックスにロケーションスコープを設定できます `s3://bucket/prefix-with-path`。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[場所の登録](#)」を参照してください。

Note

アクセスを許可する AWS Glue テーブルの S3 の場所がこのパスに含まれていることを確認します。

この手順では、ロケーションの IAM ロールを設定する必要があります。このロールには、ロケーションスコープにアクセスするためのアクセス許可を含める必要があります。S3 コンソールウィザードを使用してロールを作成できます。この IAM ロールのポリシーで S3 Access Grants インスタンス ARN を指定する必要があります。S3 Access Grants インスタンス ARN

のデフォルト値は `arn:aws:s3:Your-Region:Your-AWS-Account-ID:access-grants/default`。

次のアクセス許可ポリシーの例では、作成した IAM ロールに対するアクセス許可を Amazon S3 に付与します。それに続く信頼ポリシーの例では、S3 Access Grants サービスプリンシパルが IAM ロールを引き受けることを許可します。

a. アクセス許可ポリシー

これらのポリシーを使用するには、ポリシー例の#####を独自の情報に置き換えます。その他の手順については、[「ポリシーの作成」](#) または [「ポリシーの編集」](#) を参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ObjectLevelReadPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersionAcl",
        "s3:ListMultipartUploadParts"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
        "ArnEquals": {
          "s3:AccessGrantsInstanceArn": [ "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN" ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "ObjectLevelWritePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:DeleteObjectVersion",
        "s3:AbortMultipartUpload"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3::*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
        "ArnEquals": {
            "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"]
        }
    }
},
{
    "Sid": "BucketLevelReadPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:ListBucket"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3::*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": { "aws:ResourceAccount": "Your-AWS-Account-ID" },
        "ArnEquals": {
            "s3:AccessGrantsInstanceArn": ["Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"]
        }
    }
},
// Optionally add the following section if you use SSE-KMS encryption
{
    "Sid": "KMSPermissions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
    ],
    "Resource": [

```

```

        "*"
    ]
}
]
}

```

b. 信頼ポリシー

IAM ロールの信頼ポリシーで、作成した IAM ロールに対して、S3 Access Grants サービス (access-grants.s3.amazonaws.com) のプリンシパルアクセス権を付与します。これを実行するために、次のステートメントを含む JSON ファイルを作成できます。アカウントに信頼ポリシーを追加するには、「[カスタム信頼ポリシーを使用したロールの作成](#)」を参照してください。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1234567891011",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRole",
        "sts:SetSourceIdentity"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "Your-AWS-Account-ID",
          "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "Stmt1234567891012",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "access-grants.s3.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:SetContext",
      "Condition": {

```



```
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "Your-AWS-Account-ID",
      "aws:SourceArn": "Your-Custom-Access-Grants-Location-ARN"
    },
    "ForAllValues:ArnEquals": {
      "sts:RequestContextProviders": "arn:aws:iam::aws:contextProvider/
IdentityCenter"
    }
  }
}
```

Amazon S3 アクセス許可を作成する

登録された場所を持つ Amazon S3 Access Grants インスタンスがあり、IAM Identity Center インスタンスを関連付けている場合は、[許可を作成できます](#)。S3 コンソールの付与の作成ページで、以下を完了します。

許可を作成する

1. 前のステップで作成した場所を選択します。サブプレフィックスを追加することで、グラントの範囲を縮小できます。サブプレフィックスは、バケット内の bucket、bucket/prefix、または オブジェクトです。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「[Subprefix](#)」を参照してください。
2. アクセス許可とアクセスで、必要に応じて読み取りまたは書き込みを選択します。
3. グランタータイプで、ディレクトリアイデンティティフォーム IAM アイデンティティセクターを選択します。
4. IAM Identity Center ユーザーまたはグループ ID を指定します。ユーザー ID とグループ IDs「[ユーザーとグループ](#)」セクションにあります。[次へ] を選択してください。
5. Review and Finish ページで、S3 の設定を確認し Access Grant、Create Grant を選択します。

次の図は、Amazon S3 Access Grants コンソールの付与の作成ページを示しています。

Create Grant [Info](#)

Grant [Info](#)
Grant a user or role a specific level of access to your S3 data.

Grant scope
The grant scope is a combination of the location and the subprefix. Choose a registered location or register a new location. To narrow the scope, specify a subprefix. If you use the default "s3://" location, you must specify a subprefix.

Location
s3:// [Info](#)

[Browse locations](#) [Register location](#)

Subprefix - optional [Info](#)
Further scope the grant to a bucket, prefix, or an individual object.
Format for bucket: <bucket>/*
Format for prefix: <bucket>/<prefix-with-path>/*
Format for object: <bucket>/<prefix-with-path>/<object>

Grant scope [Info](#)
s3:// [Info](#)

☐ The grant scope is an object

Permissions and access
Grant a user or role a specific level of access to your S3 data.

The S3 console can't be used to access the data specified in the grant scope. To access the data, the grantee must do so through the AWS CLI, the application, or other AWS services.

Permissions
☒ Read
☐ Write

Grantee type [Info](#)
☒ Directory identity from IAM Identity Center
☐ IAM principal

Directory identity type [Info](#)
☐ User
☒ Group

IAM Identity Center group ID [Info](#)
The group that you want to grant this level of access to. You can find the ID in the [IAM Identity Center console](#).

Enter group ID

カスタマーマネージドアプリケーションによる信頼できる ID の伝播の使用

信頼できる ID の伝播により、カスタマーマネージドアプリケーションはユーザーに代わって AWS のサービス内のデータへのアクセスをリクエストできます。データアクセス管理はユーザーの ID に基づいているため、管理者はユーザーの既存のユーザーやグループのメンバーシップに基づいてアクセスを付与できます。ユーザーの ID、ユーザーに代わって実行されたアクション、およびその他のイベントは、サービス固有のログと CloudTrail イベントに記録されます。

信頼できる ID の伝播を使用すると、ユーザーはカスタマーマネージドアプリケーションにサインインでき、そのアプリケーションはデータへのアクセスリクエストでユーザーの ID を渡すことができます AWS のサービス。

Important

にアクセスするには AWS のサービス、カスタマーマネージドアプリケーションが IAM アイデンティティセンターの外部にある信頼できるトークン発行者からトークンを取得する必要があります。信頼できるトークン発行者とは、署名付きトークンを作成する OAuth 2.0 認可サーバーです。これらのトークンは、AWS のサービス（受信アプリケーション）へのアクセスリクエストを開始するアプリケーションを承認します。詳細については、「[信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用](#)」を参照してください。

トピック

- [信頼できる ID の伝播用のカスタマーマネージドの OAuth 2.0 アプリケーションを設定する](#)
- [信頼されたアプリケーションを指定する](#)
- [信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用](#)

信頼できる ID の伝播用のカスタマーマネージドの OAuth 2.0 アプリケーションを設定する

カスタマーマネージドの OAuth 2.0 アプリケーションを信頼できる ID の伝播用に設定するには、まず IAM アイデンティティセンターに追加する必要があります。次の手順を使用して、IAM アイデンティティセンターにアプリケーションを追加します。

トピック

- [ステップ 1: アプリケーションタイプを選択する](#)
- [ステップ 2: アプリケーションの詳細を指定する](#)
- [ステップ 3: 認証設定を指定する](#)
- [ステップ 4: アプリケーション認証情報を指定する](#)
- [ステップ 5: 確認して設定する](#)

ステップ 1: アプリケーションタイプを選択する

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [カスタマーマネージド] タブを選択します。
4. [アプリケーションの追加] を選択します。
5. [アプリケーションタイプを選択] ページの [セットアッププリファレンス] で、[セットアップしたいアプリケーションがある] を選択します。
6. [アプリケーションタイプ] で [OAuth 2.0] を選択します。
7. [次へ] を選択して次のページ、[ステップ 2: アプリケーションの詳細を指定する](#) に進みます。

ステップ 2: アプリケーションの詳細を指定する

1. [アプリケーションの詳細を指定] ページの [アプリケーションの名前と説明] で、**MyApp** のようなアプリケーションの [表示名] を入力します。[Description] を入力します。

2. [ユーザーとグループの割り当て方法] で、次のいずれかのオプションを選択します。

- [割り当ては必須です] — このアプリケーションに割り当てられている IAM アイデンティティセンターユーザーとグループのみにアプリケーションへのアクセスを許可します。

アプリケーションタイトルの可視性 - AWS アクセスポータルでアプリケーションの可視性が表示可能に設定されている場合、アプリケーションに直接割り当てられたユーザー、またはグループ割り当てを通じて割り当てられたユーザーのみが AWS、アクセスポータルでアプリケーションタイトルを表示できます。

- [割り当ては不要です] — 権限のあるすべての IAM アイデンティティセンターユーザーとグループにこのアプリケーションへのアクセスを許可します。

アプリケーションタイトルの可視性 - AWS アクセスポータルでアプリケーションの可視性が非表示に設定されていない限り、AWS アプリケーションタイトルはアクセスポータルにサインインするすべてのユーザーに表示されます。

3. AWS アクセスポータルで、ユーザーがアプリケーションにアクセスできる URL を入力し、AWS アクセスポータルでアプリケーションタイトルを表示するかどうかを指定します。[非表示]を選択すると、割り当てられたユーザーでもアプリケーションタイトルを表示できなくなります。
4. [タグ (オプション)] で、[新しいタグを追加] を選択し、[キー] と [値 (オプション)] の値を指定します。

タグの詳細については[AWS IAM Identity Center リソースのタグ付け](#)を参照してください。

5. [次へ] を選択し、次のページ、[ステップ 3: 認証設定を指定する](#)に進みます。

ステップ 3: 認証設定を指定する

OAuth 2.0 をサポートするカスターマネージドアプリケーションを IAM アイデンティティセンターに追加するには、信頼できるトークン発行者を指定する必要があります。信頼できるトークン発行者とは、署名付きトークンを作成する OAuth 2.0 認可サーバーです。これらのトークンにより、AWS マネージドアプリケーション (受信側アプリケーション) へのアクセスのリクエスト (リクエスト元アプリケーション) を開始するアプリケーションを認可します。

1. [認証設定を指定する] ページの、[信頼できるトークン発行者] で、次のいずれかを実行します。

- 既存の信頼できるトークン発行者を使用するには:

使用する信頼できるトークン発行者の名前の横にあるチェックボックスを選択します。

- 新しい信頼できるトークン発行者を追加するには:

1. [信頼できるトークン発行者を作成] を選択します。
2. 新しいブラウザタブが開きます。[IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加する方法](#) のステップ 5~8 を実行します。
3. これらの手順を完了したら、アプリケーション設定に使用しているブラウザウィンドウに戻り、追加した信頼できるトークン発行者を選択します。
4. 信頼できるトークン発行者の一覧で、さきほど追加した信頼できるトークン発行者の名前の横にあるチェックボックスをオンにします。

信頼できるトークン発行者を選択すると、[選択したトラステッドトークン発行者の設定] セクションが表示されます。

2. [選択したトラステッドトークン発行者の設定] で、[Aud クレーム] を入力します。[Aud クレーム] は、信頼できるトークン発行者が生成したトークンの対象者 (受信者) を識別します。詳細については、「[Aud クレーム](#)」を参照してください。
3. このアプリケーションを使用しているときにユーザーが再認証する必要がないようにするには、[更新トークン許可を有効にする] を選択します。このオプションを選択すると、セッションの有効期限が切れるか、ユーザーがセッションを終了するまで、60 分ごとにセッションのアクセストークンが更新されます。
4. [次へ] を選択し、次のページ、[ステップ 4: アプリケーション認証情報を指定する](#) に進みます。

ステップ 4: アプリケーション認証情報を指定する

この手順のステップを完了して、アプリケーションが信頼できるアプリケーションとのトークン交換アクションを実行するときに使用する認証情報を指定します。これらの認証情報は、リソースベースのポリシーで使用されます。このポリシーでは、ポリシーで指定されているアクションを実行するアクセス許可を持つプリンシパルを指定する必要があります。信頼できるアプリケーションが同じ AWS アカウントにあっても、プリンシパルを指定する必要があります。

Note

ポリシーでアクセス許可を設定するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与します。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。

このポリシーには sso-oauth:CreateTokenWithIAM アクションが必要です。

1. [アプリケーション認証情報を指定] ページで、次のいずれかを実行します。
 - 1 つ以上の IAM ロールをすばやく指定するには:
 1. [1 つ以上の IAM ロールを入力する] を選択します。
 2. [IAM ロールを入力] で、既存の IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ARN を指定するには、次の構文を使用します。IAM リソースはグローバルに識別されるため、ARN のリージョンの割り当ては空白です。

```
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
```

詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[リソースベースのポリシーを使用したクロスアカウントアクセス](#)」および「[IAM ARN](#)」を参照してください。

- ポリシーを手動で編集するには (AWS 非認証情報を指定する場合は必須) 。
 1. [アプリケーションポリシーを編集] を選択します。
 2. JSON テキストボックスにテキストを入力または貼り付けてポリシーを変更します。
 3. ポリシーの検証中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[IAM ポリシーの検証](#)」を参照してください。
2. [次へ] を選択して次のページ、[ステップ 5: 確認して設定する](#) に進みます。

ステップ 5: 確認して設定する

1. [確認して設定] ページで、選択した内容を確認します。変更を加えるには、必要な構成セクションを選択し、[編集] を選択して必要なだけ変更を加えます。
2. 完了したら、[アプリケーションを追加] を選択します。
3. 追加したアプリケーションが [カスタマーマネージドアプリケーション] リストに表示されます。
4. IAM Identity Center でカスタマーマネージドアプリケーションを設定したら、ID の伝播に AWS のサービス 1 つ以上のアプリケーションまたは信頼できるアプリケーションを指定する必要があります。これにより、ユーザーはカスタマーマネージドアプリケーションにサインインして、信頼できるアプリケーションのデータにアクセスできるようになります。

詳細については、「[信頼されたアプリケーションを指定する](#)」を参照してください。

信頼されたアプリケーションを指定する

[カスタマーマネージドアプリケーションを設定](#)したら、ID の伝播のために 1 つ以上の信頼された AWS サービスまたは信頼されたアプリケーションを指定する必要があります。カスタマーマネージドアプリケーションのユーザーがアクセスする必要があるデータを含む AWS サービスを指定します。ユーザーがカスタマーマネージドアプリケーションにサインインすると、そのアプリケーションはユーザーの ID を信頼できるアプリケーションに渡します。

以下の手順を使用して、サービスを選択し、そのサービスで信頼する個々のアプリケーションを指定します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. [カスタマーマネージド] タブを選択します。
4. [カスタマーマネージドアプリケーション] リストで、アクセスのリクエストを開始する OAuth 2.0 アプリケーションを選択します。これはユーザーがサインインするアプリケーションです。
5. [詳細ページ] の [ID の伝播のための信頼されたアプリケーション] で、[信頼されたアプリケーションを指定] を選択します。
6. [セットアップタイプ] で、[個々のアプリケーションとアクセスの指定] を選択して、[次へ] を選択します。
7. [サービスを選択] ページで、カスタマーマネージドアプリケーションが ID の伝播に関して信頼できるアプリケーションを含む AWS サービスを選択し、[次へ] を選択します。

選択するサービスによって、信頼できるアプリケーションが定義されます。次のステップでは、アプリケーションを選択できます。

8. [アプリケーションを選択] ページで、[個々のアプリケーション] を選択し、アクセスのリクエストを受信できる各アプリケーションのチェックボックスを選択して、[次へ] を選択します。
9. [アクセスの設定] ページの [設定方法] で、次のいずれかを実行します。
 - [アプリケーションごとにアクセスを選択] — このオプションを選択すると、アプリケーションごとに異なるアクセスレベルを設定できます。アクセスレベルを設定するアプリケーションを選択し、[アクセスを編集] を選択します。[適用するアクセスのレベル] で、必要に応じてアクセスレベルを変更し、[変更の保存] を選択します。
 - [すべてのアプリケーションに同じアクセスレベルを適用する] — アプリケーションごとにアクセスレベルを設定する必要がない場合は、このオプションを選択します。
10. [次へ] を選択します。

11. [設定を確認] ページで、選択した内容を確認します。変更を加えるには、必要な設定セクションを選択し、[アクセスを編集] を選択して、必要なだけ変更を加えます。
12. 完了したら、[信頼アプリケーション] を選択します。

信頼できるトークン発行者によるアプリケーションの使用

信頼できるトークン発行者は、外部で認証するアプリケーションで信頼できる ID 伝達を使用できます AWS。信頼できるトークン発行者を使用すると、これらのアプリケーションがユーザーに代わって AWS マネージドアプリケーションへのアクセスをリクエストすることを許可できます。

以下のトピックでは、信頼できるトークン発行者の仕組みを説明し、設定ガイダンスを提供します。

トピック

- [信頼できるトークン発行者の概要](#)
- [信頼できるトークン発行者の前提条件と考慮事項](#)
- [JTI クレームの詳細](#)
- [信頼できるトークン発行者の構成設定](#)
- [信頼できるトークン発行者の設定](#)
- [ID が強化された IAM ロールセッション](#)

信頼できるトークン発行者の概要

信頼できる ID 伝達は、の外部で認証するアプリケーションが AWS、信頼できるトークン発行者を使用してユーザーに代わってリクエストを実行できるようにするメカニズムを提供します。信頼できるトークン発行者とは、署名付きトークンを作成する OAuth 2.0 認可サーバーです。これらのトークンは、(受信アプリケーション) へのアクセスリクエストを開始する AWS のサービスアプリケーション (リクエストアプリケーション) を承認します。リクエスト元アプリケーションは、信頼できるトークン発行者が認証するユーザーに代わってアクセス要求を開始します。ユーザーは、信頼できるトークン発行者と IAM アイデンティティセンターの両方に認識されています。

AWS のサービス リクエストを受信する は、Identity Center ディレクトリで表されるユーザーとグループのメンバーシップに基づいて、リソースに対するきめ細かな認可を管理します。AWS のサービス は、外部トークン発行者からのトークンを直接使用することはできません。

この問題を解決するために、IAM アイデンティティセンターでは、リクエスト元アプリケーション、またはリクエスト元アプリケーションが使用する AWS ドライバーが、信頼できるトークン発行者が発行したトークンを IAM アイデンティティセンターが生成したトークンと交換する方法を提供

しています。IAM アイデンティティセンターによって生成されるトークンは、対応する IAM アイデンティティセンターのユーザーを指します。リクエスト元のアプリケーションまたはドライバーは、新しいトークンを使用して受信側のアプリケーションへのリクエストを開始します。新しいトークンは IAM アイデンティティセンター内の対応するユーザーを参照するため、受信側アプリケーションは IAM アイデンティティセンターに表示されているユーザーまたはグループメンバーシップに基づいて、リクエストされたアクセスを承認できます。

Important

OAuth 2.0 認可サーバーを信頼できるトークン発行者として追加するかどうかは、慎重に検討する必要があるセキュリティ上の決定です。以下のタスクを実行するには、信頼できるトークン発行者のみを選択してください。

- トークンに指定されているユーザーを認証します。
- そのユーザーによる受信側のアプリケーションへのアクセスを許可します。
- IAM アイデンティティセンターが IAM アイデンティティセンターが作成したトークンと交換できるトークンを生成します。

信頼できるトークン発行者の前提条件と考慮事項

信頼できるトークン発行者を設定する前に、次の前提条件と考慮事項を確認します。

• 信頼できるトークン発行者の設定

OAuth 2.0 認可サーバー (信頼できるトークン発行者) を設定する必要があります。信頼されたトークン発行者は、通常、IAM アイデンティティセンターの ID ソースとして使用する ID プロバイダーですが、必ずしもそうである必要はありません。信頼できるトークン発行者を設定する方法については、関連する ID プロバイダーのドキュメントを参照してください。

Note

信頼できるトークン発行者の各ユーザーの ID を IAM アイデンティティセンターの対応するユーザーにマップさえすれば、最大 10 の信頼できるトークン発行者を IAM アイデンティティセンターで使用するよう設定できます。

- トークンを作成する OAuth 2.0 認可サーバー (信頼できるトークン発行者) には、IAM アイデンティティセンターがトークンの署名を検証するためのパブリックキーの取得に使用できる [OpenID](#)

[Connect \(OIDC\)](#) ディスカバリーエンドポイントが必要です。詳細については、「[OIDC ディスカバリーエンドポイント URL \(発行者 URL\)](#)」を参照してください。

- 信頼できるトークン発行者が発行するトークン

信頼できるトークン発行者からのトークンは、次の要件を満たす必要があります。

- トークンは署名済みであり、かつ RS256 アルゴリズムを使用した [JSON Web トークン \(JWT\)](#) 形式である必要があります。
- トークンには、次のクレームが含まれている必要があります。
 - [発行者](#) (iss) – トークンを発行したエンティティ。この値は、信頼できるトークン発行者の OIDC 検出エンドポイント (発行者 URL) で設定されている値と一致する必要があります。
 - [対象](#) (sub) – 認証対象ユーザー。
 - [オーディエンス](#) (aud) – トークンの意図された受信者。これは、AWS のサービストークンが IAM Identity Center からトークンと交換された後にアクセスされる ことです。詳細については、「[Aud クレーム](#)」を参照してください。
 - [有効期限](#) (exp) – トークンの有効期限が切れるまでの時間。
- トークンは、ID トークンでもアクセストークンでもかまいません。
- トークンには、1 人の IAM アイデンティティセンターユーザーに一意にマッピングできる属性が必要です。

 Note

からの JWTs のカスタム署名キーの使用は Microsoft Entra ID サポートされていません。からのトークンを信頼できるトークン発行 Microsoft Entra ID 者で使用するには、カスタム署名キーを使用できません。

- オプションのクレーム

IAM アイデンティティセンターは RFC 7523 で定義されているすべてのオプションのクレームをサポートしています。詳細については、この RFC の「[セクション 3: JWT 形式と処理要件](#)」を参照してください。

例えば、トークンには [JTI \(JWT ID\) クレーム](#) を含めることができます。このクレームが存在する場合は、同じ JTI を持つトークンがトークンの交換に再利用されるのを防ぐことができます。JTI クレームの詳細については、「[JTI クレームの詳細](#)」を参照してください。

- 信頼できるトークン発行者と連携するための IAM アイデンティティセンターの設定

また、IAM アイデンティティセンターを有効にし、IAM アイデンティティセンターの ID ソースを設定し、信頼できるトークン発行者のディレクトリ内のユーザーに対応するユーザーをプロビジョニングする必要があります。

これを行うには、次のいずれかを実行する必要があります。

- クロスドメイン ID 管理システム (SCIM) 2.0 プロトコルを使用して、ユーザーを IAM アイデンティティセンターと同期します。
- IAM アイデンティティセンターでユーザーを直接作成します。

JTI クレームの詳細

IAM アイデンティティセンターが既に交換したトークンを交換するリクエストを IAM アイデンティティセンターが受け取った場合、そのリクエストは失敗します。トークン交換のためのトークンの再利用を検出して防止するために、JTI クレームを含めることができます。IAM アイデンティティセンターは、トークン内のクレームに基づいてトークンの再利用を防止します。

すべての OAuth 2.0 認可サーバーがトークンに JTI クレームを追加するわけではありません。OAuth 2.0 認可サーバーの中には、JTI をカスタムクレームとして追加できないものもあります。JTI クレームの使用をサポートする OAuth 2.0 認可サーバーは、このクレームを ID トークンのみ、アクセストークンのみ、またはその両方に追加する場合があります。詳細については、OAuth 2.0 認可サーバーのドキュメントを参照してください。

トークンを交換するアプリケーションの構築については、IAM アイデンティティセンターAPI ドキュメントを参照してください。正しいトークンを取得して交換するようにカスタマーマネージドアプリケーションを設定する方法については、そのアプリケーションのドキュメントを参照してください。

信頼できるトークン発行者の構成設定

次のセクションでは、信頼できるトークン発行者をセットアップして使用するために必要な設定について説明します。

トピック

- [OIDC ディスカバリーエンドポイント URL \(発行者 URL\)](#)
- [属性マッピング](#)
- [Aud クレーム](#)

OIDC ディスカバリーエンドポイント URL (発行者 URL)

IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加するときは、OIDC ディスカバリーエンドポイント URL を指定する必要があります。この URL は通常、その相対 URL である `/.well-known/openid-configuration` で呼ばれます。IAM アイデンティティセンターコンソールでは、この URL は発行者 URL と呼ばれます。

Note

ディスカバリーエンドポイントの URL は、`.well-known/openid-configuration` までは、これを含まず貼り付ける必要があります。`.well-known/openid-configuration` が URL に含まれている場合、信頼されたトークン発行者設定は機能しません。IAM アイデンティティセンターはこの URL を検証しないため、URL が正しく形成されていない場合、信頼できるトークン発行者の設定は通知なしで失敗します。

OIDC 検出エンドポイント URL は、ポート 80 および 443 を介してのみ到達可能である必要があります。

IAM アイデンティティセンターはこの URL を使用して、信頼できるトークン発行者に関する追加情報を取得します。例えば、IAM アイデンティティセンターは、この URL を使用して、信頼できるトークン発行者が生成するトークンの検証に必要な情報を取得します。IAM アイデンティティセンターに信頼できるトークン発行者を追加するときは、この URL を指定する必要があります。URL を確認するには、アプリケーション用のトークンの生成に使用する OAuth 2.0 認可サーバープロバイダーのドキュメントを参照するか、プロバイダーに直接問い合わせて支援を求めてください。

属性マッピング

属性マッピングにより、IAM アイデンティティセンターは、信頼できるトークン発行者が発行したトークンに示されているユーザーを IAM アイデンティティセンター内の 1 人のユーザーと照合できます。IAM アイデンティティセンターに信頼できるトークン発行者を追加するときは、属性マッピングを指定する必要があります。この属性マッピングは、信頼できるトークン発行者が生成するトークンのクレームに使用されます。このクレームの値は IAM アイデンティティセンターの検索に使用されます。この検索では、指定された属性を使用して IAM アイデンティティセンター内の 1 人のユーザーを取得します。このユーザーは AWS 内のユーザーとして使用されます。選択したクレームは、IAM アイデンティティセンター ID ストア内の使用可能な属性の固定リスト内の 1 つの属性にマッピングする必要があります。IAM アイデンティティセンター ID ストア属性の、ユーザー名、E メール、外部 ID のいずれか一つを選択できます。IAM アイデンティティセンターで指定する属性の値は、ユーザーごとに一意である必要があります。

Aud クレーム

Aud クレームは、トークンの対象となる対象者 (受信者) を識別します。アクセスをリクエストするアプリケーションが IAM アイデンティティセンターにフェデレーションされていない ID プロバイダーを通じて認証される場合、その ID プロバイダーを信頼できるトークン発行者として設定する必要があります。アクセスリクエストを受信するアプリケーション (受信側アプリケーション) は、信頼できるトークン発行者が生成したトークンを IAM アイデンティティセンターが生成したトークンと交換する必要があります。

信頼できるトークン発行者に登録されている受信側アプリケーションの aud クレーム値を取得する方法については、信頼できるトークン発行者のドキュメントを参照するか、信頼できるトークン発行者の管理者に支援を問い合わせてください。

信頼できるトークン発行者の設定

IAM アイデンティティセンターの外部認証を行うアプリケーションに対し、信頼できる ID を伝播できるようにするには、1 人以上の管理者が、信頼できるトークン発行者を設定する必要があります。信頼できるトークン発行者とは、リクエストを開始するアプリケーション (リクエスト元アプリケーション) にトークンを発行する OAuth 2.0 認可サーバーです。トークンは、これらのアプリケーションがユーザーに代わって受信アプリケーション (an) へのリクエストを開始することを承認します AWS のサービス。

トピック

- [管理者の役割と責任の調整](#)
- [信頼できるトークン発行者を設定するタスク](#)
- [IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加する方法](#)
- [IAM アイデンティティセンターコンソールで信頼できるトークン発行者の設定を表示または編集する方法](#)
- [信頼できるトークン発行者を使用するアプリケーションのセットアッププロセスおよびリクエストフロー](#)

管理者の役割と責任の調整

場合によっては、単独の管理者が、信頼できるトークン発行者の設定に必要なすべてのタスクを実行することもあります。複数の管理者がこれらのタスクを実行する場合は、緊密な調整が必要です。次の表は、複数の管理者が連携して信頼できるトークン発行者を設定し、それを使用するように AWS サービスを設定する方法を示しています。

Note

アプリケーションは、IAM Identity Center と統合され、信頼できる ID の伝播をサポートする任意の AWS サービスにすることができます。

詳細については、「[信頼できるトークン発行者を設定するタスク](#)」を参照してください。

[Role] (ロール)	これらのタスクを実行する	コーディネートする
IAM アイデンティティセンター管理者	外部 IdP を、信頼できるトークン発行者として、IAM アイデンティティセンターコンソールに追加します。 IAM アイデンティティセンターと外部 IdP 間の正しい属性マッピングを設定するのに役立ちます。 信頼できるトークン発行者が IAM Identity Center コンソールに追加されると、AWS サービス管理者に通知します。	外部 IdP (信頼できるトークン発行者) 管理者 AWS サービス管理者
外部 IdP (信頼できるトークン発行者) 管理者	トークンを発行するように外部 IdP を設定します。 IAM アイデンティティセンターと外部 IdP 間の正しい属性マッピングを設定するのに役立ちます。 対象者名 (Aud 要求) を AWS サービス管理者に提供します。	IAM アイデンティティセンター管理者 AWS サービス管理者
AWS サービス管理者	信頼されたトークン発行者の AWS サービスコンソールをチェックします。信頼できるトークン発行者は、IAM Identity Center 管理者が	IAM アイデンティティセンター管理者 外部 IdP (信頼できるトークン発行者) 管理者

[Role] (ロール)	これらのタスクを実行する	コーディネートする
	IAM Identity Center コンソールに追加した後、AWS サービスコンソールに表示されます。 信頼されたトークン発行者を使用するように AWS サービスを設定します。	

信頼できるトークン発行者を設定するタスク

信頼できるトークン発行者を設定するには、IAM アイデンティティセンター管理者、外部 IdP (信頼できるトークン発行者) 管理者、およびアプリケーション管理者が次のタスクを完了する必要があります。

Note

アプリケーションは、IAM Identity Center と統合され、信頼できる ID の伝播をサポートする任意の AWS サービスにすることができます。

1. 信頼できるトークン発行者を IAM Identity Center に追加する – IAM Identity Center 管理者は、[IAM Identity Center コンソール](#)または [API](#) を使用して、[信頼できるトークン発行者を追加します](#)。[APIs](#) この設定では、以下を指定する必要があります。
 - 信頼できるトークン発行者の名前。
 - OIDC ディスカバリーエンドポイント URL (IAM アイデンティティセンターコンソールでは、この URL は 発行者 URL と呼ばれます)。検出エンドポイントは、ポート 80 および 443 を介してのみ到達可能である必要があります。
 - ユーザー検索用の属性マッピング。この属性マッピングは、信頼できるトークン発行者が生成するトークンのクレームに使用されます。このクレームの値は IAM アイデンティティセンターの検索に使用されます。検索では、指定された属性を使用して IAM アイデンティティセンター内の 1 人のユーザーを取得します。
2. AWS サービスを IAM アイデンティティセンターに接続する – AWS サービス管理者は、アプリケーションのコンソールまたはアプリケーション APIs を使用してアプリケーションを IAM アイデンティティセンターに接続する必要があります。

信頼できるトークン発行者が IAM Identity Center コンソールに追加されると、AWS サービスコンソールにも表示され、AWS サービス管理者が選択できます。

3. トークン交換の使用を設定する – AWS サービスコンソールでは、AWS サービス管理者は、信頼できるトークン発行者が発行したトークンを受け入れるように AWS サービスを設定します。これらのトークンは IAM アイデンティティセンターによって生成されたトークンと交換されます。これには、ステップ 1 で信頼されたトークン発行者の名前と、AWS サービスに対応する Aud クレーム値を指定する必要があります。

信頼できるトークン発行者は、発行するトークンに Aud クレーム値を配置して、トークンが AWS サービスでの使用を意図していることを示します。この値を取得するには、信頼できるトークン発行者の管理者に問い合わせてください。

IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加する方法

複数の管理者がいる組織では、このタスクは IAM アイデンティティセンター管理者が実行します。IAM アイデンティティセンター管理者である場合は、信頼できるトークン発行者として使用する外部 IdP を選択する必要があります。

IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。
4. [信頼できるトークン発行者] で [信頼できるトークン発行者を作成] を選択します。
5. 「信頼できるトークンを発行するための外部 IdP を設定する」ページの「信頼できるトークン発行者の詳細」で、次の操作を行います。
 - 発行者 URL には、信頼できる ID 伝達のトークンを発行する外部 IdP の [OIDC 検出 URL](#) を指定します。ディスカバリーエンドポイントの URL は、.well-known/openid-configuration まで、これを含まず貼り付ける必要があります。外部 IdP の管理者がこの URL を提供できます。

Note

注: この URL は、信頼できる ID 伝搬のために発行されたトークン内の発行者 (iss) クレームの URL と一致する必要があります。

- [信頼できるトークンの発行者名] には、IAM アイデンティティセンターとアプリケーションコンソールで、この信頼できるトークン発行者を識別する名前を入力します。
6. [マップ属性] で、次の操作を行います。
 - [ID プロバイダー属性] では、IAM アイデンティティセンターID ストアの属性にマップする属性をリストから選択します。
 - [IAM アイデンティティセンター属性] では、属性マッピングに対応する属性を選択します。
 7. [タグ (オプション)] で [新しいタグを追加] を選択し、[キー] と任意で [値 (オプション)] の値を指定します。

タグの詳細については[AWS IAM Identity Center リソースのタグ付け](#)を参照してください。
 8. [信頼できるトークン発行者を作成] を選択します。
 9. 信頼できるトークン発行者の作成が完了したら、アプリケーション管理者に連絡して信頼できるトークン発行者の名前を伝えて、管理者が信頼できるトークン発行者が該当するコンソールに表示されることを確認できるようにします。
 10. アプリケーション管理者は、該当するコンソールでこの信頼できるトークン発行者を選択する必要があります。これにより、信頼できる ID が伝播されるように構成されたアプリケーションからユーザーがアプリケーションにアクセスできるようになります。

IAM アイデンティティセンターコンソールで信頼できるトークン発行者の設定を表示または編集する方法

IAM アイデンティティセンターコンソールに信頼できるトークン発行者を追加すると、関連設定を表示および編集できます。

信頼できるトークン発行者の設定を編集する予定がある場合は、その信頼できるトークン発行者を使用するように設定されているアプリケーションにユーザーがアクセスできなくなる可能性があることに注意してください。ユーザーアクセスを妨げないように、設定を編集する前に、信頼できるトークン発行者を使用するように構成されているアプリケーションの管理者と連絡を取ることをお勧めします。


IAM アイデンティティセンターコンソールで信頼できるトークン発行者の設定を表示または編集するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[認証] タブを選択します。

4. [信頼できるトークン発行者] で、表示または編集する信頼できるトークン発行者を選択します。
5. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。
6. [信頼できるトークンの発行者を編集] ページで、必要に応じて設定を表示または編集します。信頼できるトークンの発行者名、属性マッピング、およびタグを編集することができます。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. [信頼できるトークン発行者を編集] ダイアログボックスに、変更を加えるかどうかを確認するメッセージが表示されます。[確認] を選択してください。

信頼できるトークン発行者を使用するアプリケーションのセットアッププロセスおよびリクエストフロー

このセクションでは、信頼できるトークン発行者を使用して信頼できる ID の伝播を行うアプリケーションのセットアッププロセスとリクエストフローについて説明します。次の図は、このプロセスの概要を示しています。



次の手順で、このプロセスに関する追加情報を提供します。

1. 信頼できるトークン発行者を使用するように IAM Identity Center と受信側 AWS マネージドアプリケーションをセットアップします。詳細については、「[信頼できるトークン発行者を設定するタスク](#)」を参照してください。
2. リクエストフローは、ユーザーがリクエスト元のアプリケーションを開くと開始されます。

3. リクエスト元のアプリケーションは、信頼できるトークン発行者からトークンをリクエストして、受信側の AWS マネージドアプリケーションへのリクエストを開始します。ユーザーがまだ認証されていない場合、このプロセスによって認証フローがトリガーされます。このトークンには次の情報が含まれます。
 - ユーザーのサブジェクト (Sub)。
 - IAM アイデンティティセンターが IAM アイデンティティセンター内の対応するユーザーを検索するために使用する属性。
 - 信頼できるトークン発行者が受信側の AWS マネージドアプリケーションに関連付ける値を含む対象者 (Aud) クレーム。他のクレームが存在する場合、これらは IAM アイデンティティセンターでは使用されません。
4. リクエスト元のアプリケーションまたは使用する AWS ドライバーは、トークンを IAM アイデンティティセンターに渡し、トークンを IAM アイデンティティセンターによって生成されたトークンと交換するようリクエストします。AWS ドライバーを使用する場合、このユースケースに合わせてドライバーを設定する必要がある場合があります。詳細については、関連する AWS マネージドアプリケーションのドキュメントを参照してください。
5. IAM アイデンティティセンターは OIDC Discovery エンドポイントを使用して、トークンの信頼性を検証するために使用できるパブリックキーを取得します。次に IAM アイデンティティセンターは次の処理を行います。
 - このトークンを検証します。
 - Identity Center ディレクトリを検索します。これを行うには、IAM アイデンティティセンターはトークンで指定されたマッピングされた属性を使用します。
 - ユーザーが受信側のアプリケーションにアクセスする権限を持っていることを確認します。AWS マネージドアプリケーションがユーザーとグループへの割り当てを要求するように設定されている場合、ユーザーはアプリケーションへの直接またはグループベースの割り当てを持っている必要があります。そうでない場合、リクエストは拒否されます。AWS マネージドアプリケーションがユーザーとグループの割り当てを必要としないように設定されている場合、処理は続行されます。

 Note

AWS サービスには、ユーザーとグループに割り当てが必要かどうかを決定するデフォルト設定があります。これらのアプリケーションを信頼できる ID の伝播と組み合わせて使用する予定の場合は、これらのアプリケーションの [割り当ては必須です] 設定を変更しないことをお勧めします。特定のアプリケーションリソースへのユーザーアクセスを許可するきめ細かいアクセス許可を設定した場合でも、[割り当ては必須です] 設定を

変更すると、これらのリソースへのユーザーアクセスが中断されるなど、予期しない動作が発生する可能性があります。

- リクエスト元のアプリケーションが、受信側 AWS マネージドアプリケーションの有効なスコープを使用するように設定されていることを確認します。
- 6. 前の検証ステップが成功すると、IAM アイデンティティセンターは新しいトークンを作成します。新しいトークンは、IAM アイデンティティセンターの対応するユーザーの ID、受信側 AWS マネージドアプリケーションの対象者 (Aud)、受信側 AWS マネージドアプリケーションにリクエストを行うときにリクエスト側アプリケーションが使用できるスコープを含む不透明 (暗号化) トークンです。
- 7. リクエスト元のアプリケーションまたはそれが使用するドライバーは、受信アプリケーションへのリソースリクエストを開始し、IAM アイデンティティセンターが生成したトークンを受信アプリケーションに渡します。
- 8. 受信側のアプリケーションは IAM アイデンティティセンターを呼び出して、ユーザーの ID とトークンにエンコードされたスコープを取得します。Identity Center ディレクトリからユーザー属性またはユーザーのグループメンバーシップを取得するようにリクエストする場合があります。
- 9. 受信側のアプリケーションは、その認可設定を使用して、リクエストされたアプリケーションリソースへのアクセスがユーザーに許可されているかどうかを判断します。
- 10. リクエストされたアプリケーションリソースへのアクセスがユーザーに許可されている場合、受信側のアプリケーションはそのリクエストに応答します。
- 11. ユーザーの ID、ユーザーに代わって実行されたアクション、およびその他のイベントは、受信側のアプリケーションログと CloudTrail イベントに記録されます。この情報を記録する具体的な方法は、アプリケーションによって異なります。

ID が強化された IAM ロールセッション

[AWS Security Token Service \(STS\)](#) を使用すると、アプリケーションはアイデンティティが強化された IAM ロールセッションを取得できます。ID 拡張ロールセッションには、呼び出すにユーザー識別子を格納する ID コンテキストが追加され AWS のサービス ています。AWS のサービス は、IAM アイデンティティセンターでユーザーのグループメンバーシップと属性を検索し、それらを使用してユーザーのリソースへのアクセスを承認できます。

AWS アプリケーションは、AWS STS [AssumeRole](#) API アクションにリクエストを行い、へのリクエストの `ProvidedContexts` パラメータでユーザーの識別子 (userId) を使用してコンテキストアサーションを渡すことで、アイデンティティが強化されたロールセッションを取得します `AssumeRole`。コンテキストアサーションは、へのリクエストに応答して受け取った `idTokenク`

レームから取得SSO OIDCされます[CreateTokenWithIAM](#)。AWS アプリケーションが ID 拡張ロールセッションを使用してリソースにアクセスすると、CloudTrail は userId、開始セッション、および実行されたアクションを記録します。詳細については、「[ID 拡張 IAM ロールセッションの記録](#)」を参照してください。

トピック

- [ID が強化された IAM ロールセッションのタイプ](#)
- [ID 拡張 IAM ロールセッションの記録](#)

ID が強化された IAM ロールセッションのタイプ

AWS STS は、AssumeRole リクエストに提供されたコンテキストアサーションに応じて、2 つの異なるタイプのアイデンティティ拡張 IAM ロールセッションを作成できます。IAM アイデンティティセンターから ID トークンを取得したアプリケーションは、IAM ロールセッションに sts:identity_context (推奨) または sts:audit_context (下位互換性のためにサポート) を追加できます。ID 拡張 IAM ロールセッションには、これらのコンテキストアサーションの 1 つのみを含めることができ、両方を含めることはできません。

sts:identity_context で作成された ID が強化された IAM ロールセッション

ID 拡張ロールセッション sts:identity_context に含まれている AWS のサービス 場合、リソース認可がロールセッションで表されるユーザーに基づいているか、ロールに基づいているかを決定します。ユーザーベースの認可 AWS のサービスをサポートする は、ユーザーまたはユーザーがメンバーであるグループにアクセスを割り当てるコントロールをアプリケーションの管理者に提供します。

AWS のサービス ユーザーベースの認可をサポートしていない は、を無視します sts:identity_context。CloudTrail は、IAM Identity Center ユーザーの userId を、ロールによって実行されたすべてのアクションでログに記録します。詳細については、「[ID 拡張 IAM ロールセッションの記録](#)」を参照してください。

このタイプの ID 拡張ロールセッションを から取得するために AWS STS、アプリケーションはリクエスト ProvidedContexts パラメータを使用して [AssumeRole](#) リクエストの sts:identity_context フィールドの値を提供します。arn:aws:iam::aws:contextProvider/IdentityCenter を ProviderArn の値として使用します。

認可の動作の詳細については、受信のドキュメントを参照してください AWS のサービス。

sts:audit_context で作成された ID が強化された IAM ロールセッション

以前は、は、AWS のサービス がユーザー ID を使用せずにログに記録するために使用されsts:audit_contextていました。AWS のサービス は、単一のコンテキスト - sts:identity_context を使用して、これを達成し、承認の決定を行うことができます。信頼できる ID 伝達のすべての新しいデプロイsts:identity_contextで を使用することをお勧めします。

ID 拡張 IAM ロールセッションの記録

ID 拡張 IAM ロールセッション AWS のサービス を使用して にリクエストが行われると、ユーザーの IAM アイデンティティセンターuserIdは OnBehalfOf要素の CloudTrail に記録されます。CloudTrail にイベントをログ記録する方法は、AWS のサービスによって異なります。すべての AWS のサービス が onBehalfOf 要素をログ記録するわけではありません。

以下は、ID 拡張ロールセッションを使用して AWS のサービス に対して行われるリクエストが CloudTrail にログ記録される方法の例です。

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROEXAMPLE:MyRole",
  "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/MyRole/MySession",
  "accountId": "111111111111",
  "accessKeyId": "ASIAEXAMPLE",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/MyRole",
      "accountId": "111111111111",
      "userName": "MyRole"
    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2023-12-12T13:55:22Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "onBehalfOf": {
    "userId": "11111111-1111-1111-1111-111111111111",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111111111111:identitystore/d-1111111111"
  }
}
```

```
}
```

IAM アイデンティティセンター証明書のローテーション

IAM アイデンティティセンターは、証明書を使用して IAM アイデンティティセンターとアプリケーションのサービスプロバイダーとの間の SAML 信頼関係をセットアップします。IAM Identity Center でアプリケーションを追加すると、セットアップ時にそのアプリケーションで使用する IAM Identity Center 証明書が自動的に作成されます。デフォルトでは、この自動生成された IAM Identity Center 証明書の有効期間は 5 年間です。

IAM Identity Center の管理者として、特定のアプリケーションのために、古い証明書を新しいものに置き換える必要がある場合があります。例えば、証明書の有効期限が近づいている場合、証明書を交換する必要があります。古い証明書を新しい証明書に置き換えるプロセスは、証明書のローテーションと呼ばれています。

証明書をローテーションする前の注意事項

IAM Identity Center で証明書をローテーションするプロセスを開始する前に、以下について検討してください。

- 認証ローテーションプロセスでは、IAM Identity Center とサービスプロバイダーの間の信頼関係を再構築する必要があります。信頼を再確立するには、[IAM Identity Center 証明書の交代](#) に記載されている手順を行います。
- サービスプロバイダーの証明書を更新すると、信頼関係が正常に再構築されるまで、ユーザーに一時的なサービス障害が発生する場合があります。このオペレーションは、ピーク時を可能な限り避けて慎重に計画してください。

IAM Identity Center 証明書の交代

IAM Identity Center 証明書のローテーションは、以下の複数のステップで行われます。

- 新しい証明書を生成する
- 新しい証明書をサービスプロバイダーのウェブサイト追加する
- 新しい証明書をアクティブにする
- 非アクティブな証明書を削除する

特定のアプリケーションの証明書ローテーションプロセスを完了するには、次の手順をすべて行います。

ステップ 1: 新しい証明書を生成する

生成した新しい IAM Identity Center 証明書は、以下のプロパティを使用するように設定できます。

- 有効期間 — 新しい IAM Identity Center 証明書の有効期限が切れるまでの期間 (月単位) を指定します。
- キーサイズ — キーが暗号アルゴリズムで使用するビット数を決定します。この値は、1024 ビット RSA または 2048 ビット RSA のいずれかに設定できます。暗号化におけるキーサイズの仕組みに関する一般情報については、[「Key size」](#) (キーサイズ) を参照してください。
- アルゴリズム — SAML アサーション/レスポンスの署名時に IAM Identity Center が使用するアルゴリズムを指定します。この値は、サービスプロバイダーが SHA-1 を必要とする場合を除き、可能であれば SHA-256 を使用して SHA-1 または SHA-256. AWS recommends のいずれかに設定できます。SHA-256 暗号化アルゴリズムの仕組みに関する一般情報については、[「Public-key cryptography」](#) (パブリックキー暗号) を参照してください。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで、新しい証明書を生成するアプリケーションを選択します。
4. [Application details] (アプリケーションの詳細) ページで、[Settings] (設定) タブをクリックします。[IAM アイデンティティセンターのメタデータ] で、[証明書を管理] を選択します。[構成] タブがない場合や、構成設定が使用できない場合は、このアプリケーションの証明書をローテーションする必要はありません。
5. [IAM Identity Center 証明書] ページで、[新しい証明書を生成] を選択します。
6. [新しい IAM Identity Center 証明書を生成する] ダイアログボックスで、[有効期間]、[アルゴリズム]、[キーサイズ] に適切な値を指定します。次に [Generate] (生成) をクリックします。

ステップ 2: サービスプロバイダーのウェブサイトを更新する

以下の手順で、アプリケーションのサービスプロバイダーとの信頼関係を再構築します。

⚠ Important

新しい証明書をサービスプロバイダーにアップロードすると、ユーザーが認証を受けられなくなる可能性があります。この問題を解決するには、次のステップの説明にあるとおり、新しい証明書をアクティブに設定します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)で、先ほど新しい証明書を生成したアプリケーションをクリックします。
2. [Application details] (アプリケーションの詳細) ページで、[Edit configuration] (設定の変更) タブをクリックします。
3. [View instructions] (手順を表示する) をクリックし、特定のアプリケーションサービスプロバイダーのウェブサイトの指示に従って、新しく生成された証明書を追加します。

ステップ 3: 新しい証明書をアクティブにする

アプリケーションには、最大 2 つの証明書を割り当てることができます。IAM アイデンティティセンターは、すべての SAML アサーションに署名するためにアクティブに設定されている証明書を使用します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで [your application] (お客様のアプリケーション) をクリックします。
4. [Application details] (アプリケーションの詳細) ページで、[Settings] (設定) タブをクリックします。[IAM Identity Center のメタデータ] で [証明書の管理] を選択します。
5. [IAM Identity Center 証明書] ページで、アクティブに設定したい証明書を選択し、[アクション] をクリックし、そして、[アクティブとして設定] をクリックします。
6. [Set the selected certificate as active] (選択した証明書をアクティブにする) ダイアログで、証明書をアクティブにすると信頼関係の再構築が必要になることを確認して、[Make active] (アクティブにする) をクリックします。

ステップ 4: 古い証明書を削除する

以下の手順で、アプリケーションの証明書ローテーション処理を行います。削除できるのは、Inactive (無効) 状態の証明書のみです。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで [your application] (お客様のアプリケーション) をクリックします。
4. アプリケーションの詳細ページで、[Configuration] (構成) タブを選択します。[IAM Identity Center のメタデータ] で [証明書の管理] を選択します。
5. [IAM Identity Center 証明書] ページで、削除する証明書を選択します。[Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) を選択します。
6. [Delete certificate] (証明書の削除) ダイアログボックスで、[Delete] (削除) をクリックします。

証明書の有効期限切れステータスインジケータ

IAM アイデンティティセンターコンソールでは、[アプリケーション] ページに各アプリケーションのプロパティのステータス表示アイコンが表示されます。これらのアイコンは、リストの各証明書名の横にある [有効期限] 列に表示されます。以下は、IAM アイデンティティセンターが各証明書に対してどのアイコンを表示するかの基準です。

- 赤 — 証明書が現在期限切れであることを示します。
- 黄 — 証明書の有効期限が 90 日以下であることを示します。
- 緑 — 証明書が現在有効であり、少なくとも 90 日間有効であることを示します。

証明書のステータスを確認するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションの一覧で、[Expires on] (有効期限) 列に表示されている証明書のステータスを確認します。

IAM アイデンティティセンターコンソールのアプリケーションプロパティを理解する


IAM Identity Center では、アプリケーションの開始 URL、リレーステート、セッション時間を設定することで、ユーザーエクスペリエンスをカスタマイズできます。

アプリケーション開始 URL

アプリケーション開始 URL を使用して、アプリケーションでフェデレーションプロセスを開始できます。一般的な用途は、サービスプロバイダー (SP) 開始バインディングのみをサポートするアプリケーション用です。


以下のステップと図は、ユーザーが AWS アクセスポータルでアプリケーションを選択したときのアプリケーション開始 URL の認証ワークフローを示しています。

1. ユーザーのブラウザは、アプリケーション開始 URL (この場合は `https://example.com`) の値を使用して認証リクエストをリダイレクトします。
2. アプリケーションは、IAM Identity Center に SAMLRequest 付きの HTMLPOST を送信します。
3. 次に IAM Identity Center は HTMLPOST を SAMLResponse でアプリケーションに送り返します。



リリーステート

フェデレーション認証プロセス中に、リリーステートはアプリケーション内でユーザーをリダイレクトします。SAML 2.0 の場合、この値は、変更されずにアプリケーションに渡されます。アプリケーションのプロパティ設定が完了すると、IAM Identity Center が SAML レスポンスとともにリリーステート値をアプリケーションに送信します。



セッション期間

セッション期間は、アプリケーションのユーザー セッションが有効な時間の長さです。SAML 2.0 では、これは、SAML アサーションの要素 `saml2:AuthNStatement` の `SessionNotOnOrAfter` の日付を設定するために使用されます。

セッション期間は次のいずれかの方法でアプリケーションによって解釈されます。

- アプリケーションはこれを使用して、ユーザーのセッションに許可される最大時間を決定できます。アプリケーションによっては、より短い時間のユーザーセッションを生成する可能性があります。これは、設定されたセッションの長さよりも短い期間のユーザーセッションのみをアプリケーションがサポートする場合に発生する可能性があります。
- アプリケーションはこれを正確な期間として使用でき、管理者に値の設定を許可しない場合があります。これは、アプリケーションが特定のセッションの長さのみをサポートするときに発生する可能性があります。

セッション期間の使用の詳細については、ご使用のアプリケーションのドキュメントを参照してください。

IAM Identity Center コンソールでアプリケーションへのユーザーアクセスを割り当てます。

アプリケーションカタログ内の SAML 2.0 アプリケーションまたはカスタム SAML 2.0 アプリケーションへのシングルサインオンアクセスをユーザーに割り当てることができます。

グループ割り当てに関する考慮事項:

- アクセス権をグループに直接割り当てます。アクセス権限の管理をシンプルにするためには、個々のユーザーではなくグループに直接アクセスを割り当てることをお勧めします。グループを使用すると、個々のユーザーにこれらのアクセス権限を適用するのではなく、ユーザーグループに対してアクセス権限を付与または拒否できます。ユーザーが別の組織に異動した場合、そのユーザーを別のグループに移動させるだけです。その後、ユーザーは新しい組織に必要な権限を自動的に受け取ります。
- ネストされたグループはサポートされません。アプリケーションへのアクセス許可をユーザーに割り当てる場合、IAM Identity Center はネストされたグループへのユーザーの追加はサポートしていません。ユーザーがネストされたグループに追加されると、サインイン時に「アプリケーションがありません」というメッセージが表示される場合があります。割り当ては、ユーザーが属している直属のグループに対して行われなければなりません。

ユーザーまたはグループにアプリケーションへのアクセスを割り当てるには

Important

AWS マネージドアプリケーションの場合は、関連するアプリケーションコンソール内から直接、または APIs を介してユーザーを追加する必要があります。

1. [IAM Identity Center コンソール](#)を開きます。

Note

でユーザーを管理する場合は AWS Managed Microsoft AD、次のステップに進む前に、IAM Identity Center コンソールが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリがある AWS リージョンを使用していることを確認してください。

2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで、アクセスを割り当てるアプリケーション名を選択します。
4. アプリケーションの詳細ページの [割り当てられたユーザー] セクションで、[割り当てられたユーザー] をクリックします。
5. [ユーザーの割り当て] ダイアログボックスにユーザーの表示名またはグループ名を入力します。複数のユーザーまたはグループを指定するには、検索結果に表示される該当するアカウントを選択します。
6. [ユーザーの割り当て] を選択します。

SAML 2.0 アプリケーションへのユーザーアクセスを削除する

アプリケーションカタログの SAML 2.0 アプリケーションまたはカスタム SAML 2.0 アプリケーションへのユーザーアクセスを削除するには、この手順を実行します。認証セッションと期間の詳細については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

アプリケーションへのユーザーアクセスを削除するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで、ユーザーアクセスを削除するアプリケーションを選択します。
4. アプリケーションの詳細ページの [割り当てられたユーザー] セクションで、削除するユーザーまたはグループを選択してから、[削除] を選択します。
5. [Remove access] (アクセスの削除) ダイアログボックスで、ユーザー名またはグループ名を確認します。次に、[Remove access] (アクセスの削除) を選択します。

アプリケーションの属性を IAM Identity Center の属性にマップする

一部のサービスプロバイダーでは、ユーザーのサインインに関する追加のデータを渡すためにカスタム SAML アサーションが必要です。その場合は、以下の手順を使用して、アプリケーションのユーザー属性を IAM Identity Center の対応する属性にマップする方法を指定します。

アプリケーションの属性を IAM Identity Center の属性にマップするには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [Applications] (アプリケーション) を選択します。
3. アプリケーションのリストで、属性をマップするアプリケーションを選択します。
4. アプリケーション詳細ページで [アクション] を選択し、[属性マッピングを編集] を選択します。
5. [新規属性マッピングの追加] を選択します。
6. 最初のテキストボックスに、アプリケーションの属性を入力します。
7. 2 番目のテキストボックスに、アプリケーションの属性にマップする IAM Identity Center の属性を入力します。たとえば、アプリケーションの属性 **Username** を IAM Identity Center のユーザー属性 **email** にマップできます。IAM Identity Center で許可されるユーザー属性のリストについては、「[IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#)」の表を参照してください。
8. この一覧の 3 番目の列で、メニューから属性に該当する形式をクリックします。
9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS アカウント アクセス

AWS IAM Identity Center は と統合されているため AWS Organizations、各アカウントを手動で設定 AWS アカウント することなく、複数の にわたるアクセス許可を一元管理できます。アクセス許可を定義し、これらのアクセス許可をワークフォースユーザーに割り当てて、IAM Identity Center の [組織インスタンス](#) AWS アカウント を使用して特定の へのアクセスを制御できます。IAM アイデンティティセンターの [アカウントインスタンス](#) は、アカウントアクセスをサポートしていません。

AWS アカウント タイプ

AWS アカウント には 2 つのタイプがあります AWS Organizations。

- 管理アカウント - 組織の作成 AWS アカウント に使用される。
- メンバーアカウント - 組織 AWS アカウント に属する残りの。

AWS アカウント タイプの詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の [AWS Organizations 「用語と概念」](#) を参照してください。

IAM Identity Center の「委任管理者」としてメンバーアカウントを登録することもできます。このアカウントのユーザーは、ほとんどの IAM Identity Center 管理タスクを実行できます。詳細については、「[委任された管理](#)」を参照してください。

次の表は、タスクとアカウントタイプごとに、IAM Identity Center 管理タスクをアカウント内のユーザーが実行できるかどうかを示しています。

IAM Identity Center 管理タスク	メンバーアカウント	委任された管理者アカウント	管理アカウント
ユーザーまたはグループの読み取り (グループ自体とグループのメンバーシップの読み取り)	 はい	 はい	 はい

IAM Identity Center 管理タスク	メンバーアカウント	委任された管理者アカウント	管理アカウント
ユーザーまたはグループを追加、編集、削除する	 いいえ	 はい	 はい
ユーザーアクセスの有効化または無効化	 いいえ	 はい	 はい
受信属性を有効化、無効化、管理する	 いいえ	 はい	 はい
ID ソースの変更または管理	 いいえ	 はい	 はい
カスターマネージドアプリケーションの作成、編集、削除	 いいえ	 はい	 はい
AWS マネージドアプリケーションの作成、編集、または削除	 はい	 はい	 はい
MFA を設定	 いいえ	 はい	 はい

IAM Identity Center 管理タスク	メンバーアカウント	委任された管理者アカウント	管理アカウント
管理アカウントにプロビジョニングされていない権限セットを管理する	 いいえ	 はい	 はい
管理アカウントにプロビジョニングされた権限セットを管理する	 いいえ	 いいえ	 はい
IAM Identity Center を有効にする	 いいえ	 いいえ	 はい
IAM Identity Center 設定を削除する	 いいえ	 いいえ	 はい
管理アカウントのユーザーアクセスを有効または無効にします。	 いいえ	 いいえ	 はい
メンバーアカウントを委任管理者として登録または登録解除する	 いいえ	 いいえ	 はい

AWS アカウント アクセスの割り当て

「権限セット」を使用すると、組織内のユーザーやグループに AWS アカウントへのアクセスを割り当てる方法を簡素化することができます。権限セットは IAM Identity Center に保存され、ユーザーおよびグループが持つこの AWS アカウントに対するアクセスのレベルを定義します。1 つのアクセス許可セットを作成し、組織 AWS アカウント 内の複数の に割り当てることができます。同じユーザーに複数の権限セットを割り当てることもできます。

アクセス権限セットの詳細については、「[アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)」を参照してください。

Note

また、ユーザーにアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを割り当てることもできます。詳細については、「[アプリケーションアクセス](#)」を参照してください。

エンドユーザーエクスペリエンス

AWS アクセスポータルは、IAM Identity Center ユーザーに、ウェブポータルを介して割り当てられたすべての AWS アカウント およびアプリケーションへのシングルサインオンアクセスを提供します。AWS アクセスポータルは[AWS Management Console](#)、AWS リソースを管理するためのサービスコンソールのコレクションである とは異なります。

アクセス許可セットを作成すると、アクセス許可セットに指定した名前が、使用可能なロールとして AWS アクセスポータルに表示されます。ユーザーは AWS アクセスポータルにサインインし、 を選択し AWS アカウント、ロールを選択します。ロールを選択すると、 を使用して AWS サービスにアクセス AWS Management Console したり、一時的な認証情報を取得してプログラムで AWS サービスにアクセスしたりできます。

を開く AWS Management Console か、一時的な認証情報を取得してプログラムで にアクセスするには AWS 、ユーザーは次のステップを実行します。

1. ユーザーはブラウザウィンドウを開き、指定したサインイン URL を使用して AWS アクセスポータルに移動します。
2. ディレクトリ認証情報を使用して、AWS アクセスポータルにサインインします。
3. 認証後、AWS アクセスポータルページでアカウントタブを選択すると、AWS アカウント アクセスできる のリストが表示されます。

4. ユーザーは、AWS アカウント 使用する を選択します。
5. の名前の下に AWS アカウント、ユーザーが割り当てられるアクセス許可セットが使用可能なロールとして表示されます。たとえば、アクセスPowerUser許可セットjohn_stylesにユーザーを割り当てた場合、ロールは AWS アクセスポータルに と表示されますPowerUser/john_styles。複数のアクセス権限セットが割り当てられている場合は、使用する ロールを選択する。ユーザーはロールを選択して AWS Management Consoleにアクセスできます。
6. アクセスポータルユーザーは、ロールに加えて、AWS アクセスキーを選択することで、コマンドラインまたはプログラムによるアクセスの一時的な認証情報を取得できます。

ワークフォースユーザーに提供できるステップバイステップガイドについては、[AWS アクセスポータルの使用](#) と [AWS CLI または AWS SDKs の IAM Identity Center ユーザー認証情報の取得](#) を参照してください。

アクセスの強制と制限

IAM Identity Center を有効にすると、IAM Identity Center はサービスにリンクされたロールを作成します。サービスコントロールポリシーを使用することもできます。

アクセス権の委任と強制

サービスにリンクされたロールは、AWS サービスに直接リンクされた IAM ロールの一種です。IAM Identity Center を有効にすると、IAM Identity Center は組織 AWS アカウント 内の各 にサービスにリンクされたロールを作成できます。このロールは、IAM Identity Center が組織 AWS アカウント 内の特定の へのシングルサインオンアクセス権を持つユーザーを委任して適用できるようにする事前定義されたアクセス許可を提供します AWS Organizations。このロールを使用するには、アカウントへのアクセス権を持つユーザーを 1 人以上割り当てる必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターのサービスリンクロールについて](#)」および「[IAM Identity Center のサービスリンクロールの使用](#)」を参照してください。

メンバーアカウントからのアイデンティティストアへのアクセスを制限する

IAM Identity Center で使用される Identity Store サービスの場合、メンバーアカウントにアクセスできるユーザーは、「読み取り」権限を必要とする API アクションを使用できます。メンバーアカウントは、「sso-directory」および「identitystore」ネームスペースの両方に対して「読み取り」アクションにアクセスできます。詳細については、「サービス認可リファレンス」の[AWS IAM Identity](#)

[Center「ディレクトリのアクション、リソース、および条件キー」](#)および[AWS「Identity Store のアクション、リソース、および条件キー」](#)を参照してください。

メンバーアカウントのユーザーが Identity Store で API 操作を使用できないようにするには、「[サービスコントロールポリシー \(SCP\) をアタッチ](#)」できます。SCP は、組織のアクセス許可の管理に使用できる組織ポリシーの一種です。次の SCP の例では、メンバーアカウントのユーザーがアイデンティティストア内のあらゆる API オペレーションにアクセスできないようにします。

```
{
  "Sid": "ExplicitlyBlockIdentityStoreAccess",
  "Effect": "Deny",
  "Action": ["identitystore:*", "sso-directory:*"],
  "Resource": "*"
}
```

Note

メンバーアカウントのアクセスを制限すると、IAM Identity Center 対応アプリケーションの機能が損なわれる可能性があります。

詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「[サービスコントロールポリシー \(SCPs\)](#)」を参照してください。

委任された管理

委任管理により、登録済みのメンバーアカウントに割り当てられたユーザーが IAM Identity Center の大部分の管理タスクを簡単に実行できます。IAM Identity Center を有効にすると、IAM Identity Center インスタンスは AWS Organizations デフォルトでの管理アカウントに作成されます。これは当初、IAM Identity Center が組織のすべてのメンバーアカウントにわたってロールをプロビジョニング、プロビジョニング解除、更新できるようにするために設計されたものです。IAM Identity Center インスタンスは常に管理アカウントに存在する必要がありますが、IAM Identity Center の管理をのメンバーアカウントに委任することを選択できます。これにより AWS Organizations、管理アカウント外から IAM Identity Center を管理する機能を拡張できます。

委任管理を有効にすると、次の利点があります。

- 管理アカウントへのアクセスを必要とするユーザーの数を最小限に抑え、セキュリティ上の懸念を軽減します。

- 特定の管理者が、アプリケーションや組織のメンバーアカウントにユーザーやグループを割り当てることができます。

IAM Identity Center の仕組みの詳細については AWS Organizations、「」を参照してください[AWS アカウント アクセス](#)。追加情報や、委任管理の設定方法を示す企業シナリオの例を確認するには、「セキュリティブログAWS」の「[IAM Identity Center 委任管理入門](#)」を参照してください。

トピック

- [ベストプラクティス](#)
- [前提条件](#)
- [メンバーアカウントを作成する](#)
- [メンバーアカウントを登録解除する](#)
- [委任管理者として登録されているメンバーアカウントが表示されます。](#)

ベストプラクティス

委任管理を設定する前に考慮すべきいくつかのベストプラクティスを以下に示します。

- 管理アカウントへの最小権限の付与 — 管理アカウントは特権の高いアカウントであり、最小権限の原則に従うため、管理アカウントへのアクセスをできるだけ少数のユーザーに制限することを強くお勧めします。委任管理者機能は、管理アカウントへのアクセスを必要とするユーザーの数を最小限に抑えることを目的としています。
- 管理アカウントでのみ使用する権限セットを作成 — これにより、管理アカウントにアクセスするユーザー専用の権限セットを簡単に管理できるようになり、委任された管理者アカウントによって管理される権限セットと区別しやすくなります。
- Active Directory 口けションを検討 — IAM Identity Center のアイデンティティソースとして Active Directory を使用する予定の場合は、IAM Identity Center の委任管理者機能を有効にしたメンバーアカウント内のディレクトリを探してください。IAM Identity Center ID ソースを他のソースから Active Directory に変更するか、Active Directory から他のソースに変更する場合、そのディレクトリは IAM Identity Center 委任管理者メンバーアカウント (存在する場合) に存在する (所有されている) 必要があります。それ以外の場合は、管理アカウントに含まれている必要があります。
- 管理アカウントでのみユーザー割り当てを作成 — 委任された管理者は、管理アカウントにプロビジョニングされた権限セットを変更できません。ただし、委任管理者はグループとグループ割り当てを追加、編集、削除できます。

前提条件

アカウントを委任管理者として登録する前に、まず次の環境を展開する必要があります。

- AWS Organizations は、デフォルトの管理アカウントに加えて、少なくとも 1 つのメンバーアカウントで有効化および設定する必要があります。
- ID ソースが Active Directory に設定されている場合は、[IAM Identity Center の構成可能な AD 同期機能](#)を有効にする必要があります。

メンバーアカウントを作成する

委任管理を設定するには、まず組織のメンバーアカウントを委任管理者として登録する必要があります。そのメンバーアカウント内の十分な権限を持つユーザーは、IAM Identity Center への管理アクセス権を持ちます。メンバーアカウントが委任管理用に正常に登録されると、そのメンバーアカウントは「委任管理者アカウント」と呼ばれます。委任管理者アカウントが実行できるタスクの詳細については、[AWS アカウント タイプ](#) を参照してください。

IAM Identity Center では、一度に 1 つのメンバーアカウントのみを委任管理者として登録できます。メンバーアカウントは、管理アカウントの認証情報を使用してサインインしている場合にのみ登録できます。

以下の手順に従って、AWS 組織内の特定のメンバーアカウントを委任管理者として登録することで、IAM Identity Center への管理アクセスを許可します。

Important

この操作により、IAM Identity Center の管理アクセスが、このメンバーアカウントの管理者ユーザーに委任されます。この委任された管理者アカウントに対して十分な権限を持つすべてのユーザーは、以下を除くすべての IAM Identity Center 管理タスクをアカウントから実行できます。

- IAM Identity Center を有効にする
- IAM Identity Center 設定を削除する
- 管理アカウントにプロビジョニングされた権限セットの管理
- 他のメンバーアカウントを委任管理者として登録または登録解除する
- 管理アカウントでのユーザーアクセスの有効化または無効化

委任管理者はグループメンバーシップを編集できます。

メンバーアカウントを登録する

1. の管理アカウントの認証情報 AWS Management Console を使用して にサインインします AWS Organizations。 [委任管理者の登録](#) API を実行するには、管理アカウントの認証情報が必要です。
2. IAM Identity Center が有効になっているリージョンを選択し、「[IAM Identity Center コンソール](#)」を開きます。
3. [設定] を選択し、[管理] タブを選択します。
4. [の委任管理者]セクションで、[登録] を選択します。
5. 委任管理者の登録ページで、登録 AWS アカウント する を選択し、アカウントの登録を選択します。

メンバーアカウントを登録解除する

メンバーアカウントは、管理アカウントの認証情報を使用してサインインした場合にのみ、登録解除できます。

以下の手順に従って、以前に委任管理者として指定された AWS 組織のメンバーアカウントを登録解除することで、IAM Identity Center から管理アクセスを削除します。

Important

アカウントの登録を解除すると、すべての管理者ユーザーがそのアカウントから IAM Identity Center を管理できなくなります。その結果、このアカウントから IAM Identity Center ID、アクセス管理、認証、またはアプリケーションアクセスを管理できなくなります。このオペレーションは、IAM Identity Center で設定されたアクセス許可や割り当てには影響しないため、エンドユーザーは引き続きアクセスポータル内 AWS アカウント からアプリや AWS にアクセスできます。

メンバーアカウントを登録解除する

1. の管理アカウントの認証情報 AWS Management Console を使用して にサインインします AWS Organizations。 [委任管理者の登録解除](#) API を実行するには、管理アカウントの認証情報が必要です。
2. IAM Identity Center が有効になっているリージョンを選択し、 [\[IAM Identity Center コンソール\]](#) を開きます。
3. [設定] を選択し、[管理] タブを選択します。
4. [委任管理者]セクションで、[登録解除] を選択します。
5. [アカウントの登録解除] ダイアログボックスでセキュリティ上の影響を確認し、メンバーアカウントの名前を入力して内容がわかっていることを確認します。
6. [アカウントの登録解除] を選択します。

委任管理者として登録されているメンバーアカウントが表示されます。

IAM Identity Center の委任管理者として設定 AWS Organizations されている のメンバーアカウントを確認するには、次の手順に従います。

登録済みのメンバーアカウントを表示するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [詳細] セクションで、[委任管理者] の下にある登録済みアカウント名を探します。この情報は、[管理] タブを選択し、[委任管理者] セクションで表示することでも確認できます。

AWS アカウントへの一時的な昇格アクセス

へのすべてのアクセスには、ある程度の権限 AWS アカウント が必要です。本番環境など高価値のリソースの構成変更等、機密性の高い操作には、影響のおよぶ範囲や度合いを考慮して、特別な対応が必要になります。一時的な昇格アクセス (ジャストインタイムアクセスとも呼ばれる) は、特定のタスクを指定された期間に実行するための権限を要求、承認、および追跡する方法です。一時的な昇格アクセスは、権限セットや多要素認証など、他の形式のアクセス制御を補完します。

AWS IAM Identity Center には、さまざまなビジネス環境と技術環境での一時的な昇格されたアクセス管理のための以下のオプションが用意されています。

- ベンダーが管理しサポートするソリューション — AWS は、[厳選されたパートナーベンダー](#)が提供する IAM アイデンティティセンターの統合を検証し、「[共通の顧客要件](#)」に照らしてその能力を評価しています。シナリオに最も合ったソリューションを選択し、プロバイダーのガイダンスに従って IAM Identity Center の機能を有効にしてください。
- セルフマネージド型およびセルフサポート型 – このオプションは、AWS のみへの一時的な昇格アクセスに関心があり、この機能を自分でデプロイ、調整、維持できる場合の出発点となります。詳細については、「[一時的な昇格アクセス管理 \(TEAM\)](#)」を参照してください。

一時的な昇格アクセスのための検証済み AWS セキュリティパートナー

AWS セキュリティパートナーは、さまざまなアプローチを使用して、[一時的な昇格されたアクセス要件の一般的なセット](#)に対処します。各パートナーソリューションを詳しく検討したうえで、事業内容、クラウド環境のアーキテクチャ、予算など、お客様のニーズや優先事項に最も適したソリューションをお選びください。

Note

ディザスタリカバリのため、[AWS Management Consoleへの緊急アクセスを設定しておく](#)ことをお勧めします。

AWS Identity は、AWS セキュリティパートナーによる以下のjust-in-timeサービスについて、IAM Identity Center との統合と機能を検証しました。

- [CyberArk Secure Cloud Access](#) – の一部であるこのサービスはCyberArk Identity Security Platform、AWS およびマルチクラウド環境へのオンデマンドの昇格アクセスをプロビジョニングします。承認は ITSM ツールまたは ChatOps ツールとの統合によって処理されます。すべてのセッションを記録して、監査とコンプライアンスを確保できます。
- [Tenable \(previously Ermetic\)](#) – Tenableプラットフォームには、AWS およびマルチクラウド環境での管理オペレーションのためのjust-in-time特権アクセスのプロビジョニングが含まれています。AWS CloudTrail アクセスログを含むすべてのクラウド環境のセッションログを単一のインターフェースで分析と監査に使用できます。この機能は、Slack や Microsoft Teams などのエンタープライズツールや開発者ツールと統合できます。
- [Okta アクセスリクエスト](#) — Okta ID ガバナンスの一部であり、IAM アイデンティティセンターの外部 ID プロバイダー (IdP) と IAM アイデンティティセンターの権限セットとして [Okta を使用して、ジャストインタイムのアクセスリクエストワークフローを設定](#)することができます。

このリストは、[が追加のパートナーソリューションの機能 AWS を検証し](#)、これらのソリューションを IAM アイデンティティセンターと統合するときに更新されます。パートナーは、AWS パートナーネットワーク (APN) セキュリティコンピテンシーを通じてソリューションを指名できます。詳細については、[AWS 「セキュリティコンピテンシーパートナー」](#)を参照してください。

 Note

リソースベースのポリシー、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)、または AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用している場合は、ジャストインタイムソリューションを選択する前に、[「リソースポリシー、Amazon EKS クラスター設定マップ、および AWS KMS キーポリシーでのアクセス許可セットの参照」](#)を参照してください。

AWS パートナー検証のために評価された一時的な昇格されたアクセス機能

AWS Identity は、[CyberArk Secure Cloud Access](#)、[Tenable](#)および [Okta Access Requests](#) が提供する一時的な昇格アクセス機能が、以下の一般的な顧客要件に対応していることを検証しました。

- ユーザーは、AWS アカウント、アクセス許可セット、期間、理由を指定して、ユーザーが指定した期間のアクセス許可セットへのアクセスをリクエストできます。
- ユーザーはリクエストの承認ステータスを受け取ることができます。
- 一致するスコープの承認済みリクエストがあり、かつ承認された期間中にそのセッションを呼び出す場合を除いて、ユーザーは特定のスコープのセッションを呼び出すことはできません。
- リクエストを承認できるユーザーを指定する方法があります。
- 承認者は自分の要求を承認することはできません。
- 承認者は、承認待ち、承認済み、および却下済みのリクエストのリストを保有しており、これらのリクエストを監査人にエクスポートできます。
- 承認者は承認待ちのリクエストを承認および却下できます。
- 承認者は決定期間を説明するメモを追加できます。
- 承認者は、承認済みのリクエストを取り消すことで、今後昇格されたアクセス権が使用されないようにすることができます。

Note

承認されたリクエストが取り消されたときに、ユーザーが昇格されたアクセスでサインインした場合、そのユーザーはすぐにアクセスを失います。認証セッションの情報については、「[IAM アイデンティティセンターを使用した認証](#)」を参照してください。

- ユーザーアクションと承認は監査可能です。

へのシングルサインオンアクセス AWS アカウント

接続されたディレクトリのユーザーアクセス許可は、[一般的な職務](#) AWS Organizations 機能に基づいて、の管理アカウントまたは組織内のメンバーアカウントに割り当てることができます。または、特定のセキュリティ要件を満たすようにカスタムのアクセス権限を使用することもできます。例えば、データベース管理者には、開発用アカウントでは Amazon RDS に対する広範なアクセス権限を付与しますが、本番稼働用アカウントではそれらのアクセス権限を制限します。IAM Identity Center によって、AWS アカウント で必要なすべてのユーザーアクセス権限が自動的に設定されます。

Note

AWS Organizations 管理アカウントで操作するためのアクセス許可をユーザーまたはグループに付与する必要がある場合があります。高い特権を持つアカウントであるため、追加のセキュリティ制限により、この設定を行う前に、[IAMFullAccess](#) ポリシーまたは同等の権限を持つことが必要です。これらの追加のセキュリティ制限は、AWS 組織内のメンバーアカウントでは必要ありません。

トピック

- [ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)
- [AWS アカウントへのユーザーおよびグループのアクセスを削除する](#)
- [権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す](#)
- [マスターアカウントでユーザーとグループにシングルサインオン・アクセスを割り当てる権限を委任する](#)

ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント

接続先ディレクトリのユーザーとグループにシングルサインオン・アクセスを割り当て、アクセス権限セットによってそれらのユーザーとグループのアクセスレベルを決定するには、以下の手順を実行します。

既存のユーザーやグループ向けのアクセスを確認するには、「[権限セットを表示および変更する](#)」を参照してください。

Note

アクセス権限の管理をシンプルにするために、個々のユーザーではなくグループに直接アクセスを割り当てることをお勧めします。グループを使用すると、個々のユーザーにこれらのアクセス権限を適用するのではなく、ユーザーグループに対してアクセス権限を付与または拒否できます。ユーザーが別の組織に異動した場合、そのユーザーを別のグループに移動するだけで、新しい組織に必要なアクセス権限がそのユーザーに自動的に付与されます。

ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てるには AWS アカウント

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

Note

次のステップに進む前に、IAM Identity Center コンソールで、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリが存在するリージョンを使用していることを確認してください。

2. ナビゲーションペインの [マルチアカウント権限] で、AWS アカウント を選択します。
3. AWS アカウント ページには、組織のツリービューリストが表示されます。アクセスを割り当てる AWS アカウント の横にあるチェックボックスをオンにします。IAM アイデンティティセンターの管理アクセスを設定する場合は、管理アカウントの横にあるチェックボックスをオンにします。

Note

ユーザーとグループにシングルサインオンアクセスを割り当てる場合、アクセス許可セットごとに AWS アカウント 一度に最大 10 を選択できます。ユーザーとグループの同じセット AWS アカウント に 10 個以上を割り当てるには、追加のアカウントが必要

に応じてこの手順を繰り返します。プロンプトが表示されたら、同じユーザー、グループ、権限セットを選択します。

4. [ユーザーまたはグループの割り当て] を選択します。
5. ステップ 1: ユーザーとグループの選択では、ユーザーとグループを「**AWS-account-name**」に割り当てるページで、次の操作を行います。

1. [ユーザー] タブで、シングルサインオン・アクセスを許可するユーザーを 1 人以上選択します。

結果をフィルタリングするには、検索ボックスに目的のユーザーの名前を入力します。

2. [グループ] タブで、シングルサインオン・アクセスを許可するグループを 1 つ以上選択します。

結果をフィルターする場合は、検索ボックスに目的のグループの名前を入力します。

3. 選択したユーザーとグループを表示するには、[選択したユーザーとグループ] の横にある横向きの三角形を選択します。
4. 正しいユーザーとグループが選択されたことを確認したら、[次へ] を選択します。
6. ステップ 2: 権限セットの選択 では、[権限セットを「**AWS-account-name**」に割り当てる] ページで、次の操作を行います。
 1. 1 つまたは複数の権限セットを選択します。必要に応じて、新しい権限セットを作成して選択できます。
 - 1 つ以上の既存の権限セットを選択するには、[権限セット] で、前のステップで選択したユーザーとグループに適用する権限セットを選択します。
 - 1 つ以上の新しい権限セットを作成するには、[権限セットの作成] を選択し、[アクセス権限セットを作成します。](#) の手順に従います。適用する権限セットを作成したら、IAM Identity Center コンソールで「AWS アカウント」に戻り、[ステップ 2: 権限セットを選択する] が表示されるまで指示に従います。このステップに到達したら、作成した新しい権限セットを選択し、この手順の次のステップに進みます。
 2. 正しい権限セットが選択されていることを確認したら、[次へ] を選択します。
7. ステップ 3: 確認して送信では、「**AWS-account-name**」への課題のレビューと提出ページで、次の操作を行います。
 1. 選択したユーザ、グループ、権限セットを確認します。

2. 正しいユーザ、グループ、権限セットが選択されていることを確認したら、[提出] を選択します。

考慮事項

- ユーザーとグループへの割り当てプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。プロセスが正常に完了するまで、このページを開いたままにしておきます。

Note

AWS Organizations 管理アカウントで操作するためのアクセス許可をユーザーまたはグループに付与する必要がある場合があります。高い特権を持つアカウントであるため、追加のセキュリティ制限により、この設定を行う前に、[IAMFullAccess](#) ポリシーまたは同等の権限を持つことが必要です。これらの追加のセキュリティ制限は、AWS 組織内のメンバーアカウントでは必要ありません。

8. 以下のいずれかに当てはまる場合は、[ユーザーに MFA を求める](#) の手順に従って IAM Identity Center の MFA を有効にしてください。

- ID ソースとしてデフォルトの Identity Center ディレクトリを使用しています。
- Active Directory の AWS Managed Microsoft AD ディレクトリまたはセルフマネージドディレクトリを ID ソースとして使用しており、で RADIUS MFA を使用していません AWS Directory Service。

Note

外部 ID プロバイダーを使用している場合は、IAM Identity Center ではなく外部 IdP が MFA 設定を管理することに注意してください。IAM Identity Center の MFA は、外部 IdPs による使用はサポートされていません。

管理ユーザーのアカウントへのアクセス権をセットアップすると、対応する IAM ロールが IAM Identity Center により作成されます。このロールは、IAM Identity Center によって制御され、関連する に作成され AWS アカウント、アクセス許可セットで指定されたポリシーがロールにアタッチされます。

または、[AWS CloudFormation](#) を使用してアクセス権限セットを作成して割り当て、それらのアクセス権限セットにユーザを割り当てることもできます。ユーザーは、[AWS アクセスポータルにサインイン](#) するか、[AWS Command Line Interface \(AWS CLI\)](#) コマンドを使用できます。

AWS アカウントへのユーザーおよびグループのアクセスを削除する

接続されたディレクトリ内の AWS アカウント 1 つ以上のユーザーとグループの へのシングルサインオンアクセスを削除するには、この手順を使用します。または、[delete-account-assignment](#) AWS CLIを使用することもできます。

Note

IAM Identity Center ユーザーまたはグループのプロビジョニングを解除する必要がある場合は、ユーザーとグループを削除する前に、まず[ユーザーとグループからアクセス許可セットの割り当て](#)を削除する必要があります。

へのユーザーおよびグループのアクセスを削除するには AWS アカウント

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [マルチアカウントのアクセス許可] で、[AWS アカウント] を選択します。
3. [AWS アカウント] ページには、組織のツリービューリストが表示されます。シングルサインオンアクセスを削除するユーザーとグループ AWS アカウント を含む の名前を選択します。
4. の概要ページの「割り当てられたユーザーとグループ AWS アカウント」で、1 つ以上のユーザーまたはグループの名前を選択し、「アクセスの削除」を選択します。
5. [アクセス許可の削除] ダイアログで、ユーザーまたはグループの名前が正しいことを確認し、[アクセス許可の削除] を選択します。

権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す

IAM アイデンティティセンターユーザーのアクティブな権限セットセッションを取り消す一般的な手順は次のとおりです。この手順では、認証情報を侵害したユーザー、またはシステム内に存在する悪質な行為者のすべてのアクセス権を削除することを前提としています。前提条件として、[権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す準備をする](#) のガイダンスに

従っている必要があります。「すべてを拒否する」ポリシーがサービスコントロールポリシー (SCP) 内に存在することを前提としています。

 Note

AWS では、コンソールのみのおペレーションを除くすべてのステップを処理するオートメーションを構築することをお勧めします。

1. アクセス権を取り消す必要があるユーザーのユーザー ID を取得します。ID ストア API を使用して、ユーザー名でユーザーを検索できます。
2. 拒否ポリシーを更新して、サービスコントロールポリシー (SCP) のステップ 1 のユーザー ID を追加します。このステップを完了すると、ターゲットユーザーはアクセス権を失い、ポリシーの影響下にあるすべてのロールでアクションを実行できなくなります。
3. そのユーザーに対するすべての権限セットの割り当てを削除します。アクセス権がグループメンバーシップを介して割り当てられている場合は、すべてのグループとすべての直接権限セットの割り当てからユーザーを削除します。このステップにより、ユーザーは追加の IAM ロールを引き受けることができなくなります。ユーザーがアクティブな AWS アクセスポータルセッションを持っていて、ユーザーを無効にすると、アクセスを削除するまで新しいロールを引き受け続けることができます。
4. ID プロバイダー (IdP) または Microsoft Active Directory を ID ソースとして使用する場合は、ID ソース内でユーザーを無効にします。ユーザーを無効にすると、追加の AWS アクセスポータルセッションが作成されなくなります。IdP または Microsoft Active Directory API ドキュメントを使用して、このステップを自動化する方法について説明します。ID ソースとして IAM アイデンティティセンターディレクトリを使用している場合は、ユーザーアクセスをまだ無効にしないでください。ステップ 6 でユーザーアクセスを無効にします。
5. IAM アイデンティティセンターコンソールで、ユーザーを検索し、アクティブなセッションを削除します。
 - a. [ユーザー] を選択します。
 - b. アクティブなセッションを削除したいユーザーを選択します。
 - c. ユーザー詳細ページで、[アクティブセッション] タブを選択します。
 - d. 削除するセッションの横にあるチェックボックスを選択して、[セッションを削除] を選択します。

ユーザーセッションを削除すると、ユーザーはすぐに AWS アクセスポータルにアクセスできなくなります。[セッション期間](#)についての詳細をご確認ください。

6. IAM アイデンティティセンターコンソールでユーザーアクセスを無効化します。
 - a. [ユーザー] を選択します。
 - b. アクセスを無効化したいユーザーを選択します。
 - c. ユーザー詳細ページで、[一般情報] を展開し、[ユーザーアクセスを無効にする] ボタンを選択して、ユーザーが今後ログインできないようにします。
7. 拒否ポリシーは少なくとも 12 時間保持すること。そうでないと、アクティブな IAM ロールセッションを持つユーザーであれば IAM ロールのアクションを復元できてしまいます。12 時間経過すると、アクティブなセッションはすべて失効するため、ユーザーは IAM ロールに再度アクセスできなくなります。

 Important

ユーザーセッションを停止する前にユーザーアクセスを無効すると (ステップ 5 を実施する前にステップ 6 を完了した場合)、IAM アイデンティティセンターコンソールからユーザーセッションを停する操作ができなくなります。ユーザーセッションを停止する前にユーザーアクセスを誤って無効にした場合は、ユーザーを再度有効にしてセッションを停止し、再度アクセスを無効にできます。

これにより、もしパスワードが侵害されたのであれば、ユーザーの認証情報を変更して[割り当てを復元](#)することができます。

マスターアカウントでユーザーとグループにシングルサインオン・アクセスを割り当てる権限を委任する

IAM Identity Center コンソールを使用して、管理アカウントへのシングルサインオン・アクセスを割り当てるのは特権的アクションです。デフォルトでは、AWS アカウントのルートユーザー または AWSSSOMasterAccountAdministrator と IAMFullAccess AWS 管理ポリシーがアタッチされているユーザーのみが、管理アカウントにシングルサインオンアクセスを割り当てることができます。AWSSSOMasterAccountAdministrator および IAMFullAccess ポリシーは、AWS Organizations 組織内の管理アカウントへのシングルサインオンアクセスを管理します。

または、を使用して、アクセス許可セット AWS CLI の作成、ポリシーのアタッチ、割り当てを行うことができます。各ステップのコマンドを以下に示します。

- アクセス許可セットを作成するには: [create-permission-set](#)
- アクセス許可セットにアタッチ AWS Managed Policy するには: [attach-managed-policy-to-permission-set](#)
- カスタマー管理ポリシーをアクセス許可セットにアタッチするには: [attach-customer-managed-policy-to-permission-set](#)
- アクセス許可セットをプリンシパルに割り当てるには: [create-account-assignment](#)

ディレクトリ内のユーザーへのシングルサインオン・アクセスを管理するためにアクセス権限を委任するには、次の手順を実行します。

ディレクトリ内のユーザーへのシングルサインオン・アクセスを管理するためのアクセス権限を付与するには

1. 管理アカウントのルートユーザーまたは管理アカウントに IAM 管理者権限を持つ別の IAM ユーザーとして IAM Identity Center コンソールにサインインします。
2. [アクセス権限セットを作成します。](#) の手順に従って権限セットを作成し、次の操作を行います。
 1. [新しい権限セットの作成] ページで [カスタム権限セットの作成] チェックボックスをオンにし、[次へ:詳細] を選択します。
 2. [新しい権限セットの作成] ページで、カスタム権限セットの名前と、必要に応じて説明を指定します。必要に応じて、セッション期間を変更し、リリーステート URL を指定します。

 Note

リリーステート URL には、AWS Management Console に含まれている URL を指定する必要があります。例:

<https://console.aws.amazon.com/ec2/>

詳細については、「[AWS Management Console にすばやくアクセスできるようにリリーステートを設定する](#)」を参照してください。

3. [どのポリシーを権限セットに含めたいですか?] で、[AWS 管理ポリシーを添付する] チェックボックスを選択します。

4. IAM ポリシーのリストで、AWSSSOMasterAccountAdministrator ポリシーと IAMFullAccess AWS 管理ポリシーの両方を選択します。これらのポリシーは、将来的にこのアクセス権限セットへのアクセスが割り当てられるすべてのユーザーとグループにアクセス権限を付与します。
 5. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
 6. [Add tags (optional)] (タグの追加 (オプション)) で [Key] (キー) と [Value (optional)] (値 (オプション)) の値を指定して、[Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。タグの詳細については、[AWS IAM Identity Center リソースのタグ付け](#)を参照してください。
 7. 選択した値を確認したら、[Create] (作成) を選択します。
3. [ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#) の手順に従って、作成した権限セットに適切なユーザーとグループを割り当てます。
 4. 割り当てられたユーザーに以下を周知すること: ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインして[アカウント] タブを選択した時、委任権限による認証を受けるには適切なロール名を選択する必要があります。

アクセス許可セット AWS アカウント を使用して を管理する

アクセス権限セットは、1 つまたは複数の [IAM policies](#) (IAM ポリシー) のコレクションの定義を作成および維持するテンプレートです。アクセス許可セットは、組織内のユーザーとグループの AWS アカウント アクセスの割り当てを簡素化します。たとえば、AWS RDS、DynamoDB、Aurora のサービスを管理するポリシーを含むデータベース管理者権限セットを作成し、その単一の権限セットを使用して、データベース管理者の [AWS Organization](#) AWS アカウント 内のターゲットのリストへのアクセスを許可できます。

IAM Identity Center は、アクセス許可セット AWS アカウント を使用して 1 つ以上のユーザーまたはグループにアクセスを割り当てます。アクセス権限セットを割り当てると、IAM Identity Center は、対応する IAM Identity Center 制御の IAM ロールを各アカウントに作成し、アクセス権限セットで指定されたポリシーをそれらのロールに適用します。IAM Identity Center は、IAM Identity Center ユーザーポータルまたは AWS CLI を使用してロールを管理し、定義した承認されたユーザーがロールを引き受けることを許可します。アクセス権限セットを変更すると、IAM Identity Center は、対応する IAM ポリシーとロールがそれに応じて更新されることを保証します。

アクセス権限セットには、[AWS マネージドポリシー](#)、[カスタマー管理ポリシー](#)、インラインポリシー、および[AWS 職務機能の管理ポリシー](#)を追加できます。[アクセス許可の境界](#)として、AWS マネージドポリシーまたはカスタマー管理ポリシーを割り当てすることもできます。

アクセス権限セットを作成するには、「[アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)」を参照してください。

最小特権権のアクセス許可を適用するアクセス許可セットを作成する

最小特権のアクセス許可を適用するというベストプラクティスに従うには、管理権許可セットを作成した後に、より制限の厳しいアクセス許可セットを作成して 1 人以上のユーザーに割り当てます。前の手順で作成したアクセス許可セットは、ユーザが必要とするリソースへのアクセス量を評価するための出発点となります。最小特権のアクセス許可に切り替えるには、IAM Access Analyzer を実行して、AWS 管理ポリシーを持つプリンシパルをモニタリングできます。どのアクセス許可を使用しているかがわかったら、カスタムポリシーを作成するか、チームに必要なアクセス許可のみを持つポリシーを生成します。

IAM Identity Center を使用すると、同じユーザーに複数のアクセス権限セットを割り当てることができます。管理ユーザーには、より制限の厳しいアクセス許可セットを追加で割り当てる必要もあります。これにより、常に管理アクセス許可を使用するのではなく、必要なアクセス許可のみ AWS アカウント を使用して にアクセスできます。

例えば、開発者の場合、IAM アイデンティティセンターで管理ユーザーを作成した後に、PowerUserAccess アクセス許可を付与する新しいアクセス許可セットを作成し、そのアクセス許可セットを自身に割り当てることができます。AdministratorAccess 権限を使用する管理者権限セットとは異なり、PowerUserAccess 権限セットでは IAM ユーザーとグループの管理はできません。AWS アクセスポータルにサインインして AWS アカウントにアクセスすると、PowerUserAccessではなく を選択してアカウントで開発タスクAdministratorAccessを実行できます。

次の考慮事項に注意が必要です。

- より制限の厳しいアクセス権限セットをすぐに作成するには、カスタムアクセス権限セットではなく定義済みのアクセス権限セットを使用してください。

事前定義されたアクセス許可を使用する[事前定義されたアクセス許可](#)セットでは、使用可能なポリシーのリストから 1 つの AWS 管理ポリシーを選択します。各ポリシーは、AWS サービスやリソースへの特定のレベルのアクセス、または共通の職務機能に対するアクセス許可を付与します。これらのポリシーそれぞれの詳細については、「[AWS 職務機能の管理ポリシー](#)」を参照してください。

- アクセス権限セットのセッション期間を構成して、ユーザーが AWS アカウントにサインインしている時間を制御できます。

ユーザーがにフェデレーション AWS アカウント し、AWS マネジメントコンソールまたは コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用する場合、IAM Identity Center AWS はアクセス許可セットのセッション期間設定を使用してセッションの期間を制御します。デフォルトでは、ユーザーがセッションから AWS サインアウト AWS アカウント するまでにユーザーがにサインインできる時間を決定するセッション期間の値は 1 時間に設定されます。最大値は 12 時間まで指定できます。詳細については、「[AWS アカウントのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。

- AWS アクセスポータルセッション期間を設定して、ワークフォースユーザーがポータルにサインインする期間を制御することもできます。

デフォルトでは、最大セッション期間の値です。これにより、ワークフォースユーザーが AWS アクセスポータルにサインインしてから再認証できる期間は 8 時間です。最大値は 90 日まで指定できます。詳細については、「[AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。

- AWS アクセスポータルにサインインするときは、最小特権のアクセス許可を付与するロールを選択します。

作成してユーザーに割り当てる各アクセス許可セットは、AWS アクセスポータルで使用可能なロールとして表示されます。そのユーザーとしてポータルにサインインするときは、アカウント内のタスクの実行に使用できる最も制限の厳しいアクセス権限セットに対応するロールを (AdministratorAccess ではなく) 選択してください。

- IAM Identity Center に他のユーザーを追加し、そのユーザーに既存または新規のアクセス権限セットを割り当てることができます。

詳細については、「[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)」を参照してください。

トピック

- [AWS マネージドポリシーの事前定義済みの権限](#)
- [AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーのカスタムアクセス許可](#)
- [アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)
- [アクセス権限セットのプロパティを構成する](#)

AWS マネージドポリシーの事前定義済みの権限

AWS 管理ポリシーを使用して事前定義されたアクセス許可セットを作成できます。

事前定義されたアクセス許可を持つアクセス許可セットを作成するときは、AWS 管理ポリシーのリストから 1 つのポリシーを選択します。使用可能なポリシーの中で、共通権限ポリシー と職務機能ポリシー から選択できます。

共通のアクセス許可ポリシー

全体のリソースにアクセスできる AWS マネージドポリシーのリストから選択します AWS アカウント。以下のいずれかのポリシーを追加できます。

- AdministratorAccess
- PowerUserAccess
- ReadOnlyAccess
- ViewOnlyAccess

職務機能ポリシー

組織内のジョブに関連する AWS アカウント 可能性のある 内のリソースにアクセスできるようにする AWS マネージドポリシーのリストから選択します。以下のいずれかのポリシーを追加できます。

- Billing
- DataScientist
- DatabaseAdministrator
- NetworkAdministrator
- SecurityAudit
- SupportUser
- SystemAdministrator

使用可能な共通権限ポリシーとジョブ機能ポリシーの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの [AWS 職務機能の管理ポリシー](#) を参照してください。

アクセス権限セットの作成方法については、「[アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーのカスタムアクセス許可

カスタムアクセス許可を使用してアクセス許可セットを作成し、AWS Identity and Access Management (IAM) にある AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーをインラインポリシーと組み合わせることができます。また、権限の境界を含めることで、他のポリシーにより権限セットのユーザーに付与することのできる最大の権限を制限することもできます。

アクセス権限セットの作成方法については、「[アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)」を参照してください。

アクセス権限セットに適用できるポリシータイプ

トピック

- [インラインポリシー](#)
- [AWS マネージドポリシー](#)
- [カスタマー管理ポリシー](#)
- [アクセス許可の境界](#)

インラインポリシー

インラインポリシーをアクセス権限セットに適用します。インラインポリシーは IAM ポリシーとしてフォーマットされたテキストブロックで、アクセス権限セットに直接追加します。新しいアクセス権限セットを作成するときに、ポリシーを貼り付けるか、IAM Identity Center コンソールのポリシー作成ツールを使用して新しいポリシーを生成できます。[AWS ポリシージェネレーター](#) を使用して IAM ポリシーを作成することもできます。

インラインポリシーを使用してアクセス許可セットをデプロイすると、IAM Identity Center はアクセス許可セットを割り当てる AWS アカウント に IAM ポリシーを作成します。IAM Identity Center は、アクセス権限セットをアカウントに割り当てるとポリシーを作成します。その後、ポリシーは、ユーザーが引き受け AWS アカウント の IAM ロールにアタッチされます。

インラインポリシーを作成してアクセス許可セットを割り当てると、IAM Identity Center によってポリシー AWS アカウント が自動的に設定されます。を使用してアクセス許可セットを構築する場合は[カスタマー管理ポリシー](#)、アクセス許可セットを割り当てる前に、AWS アカウント 自身でポリシーを作成する必要があります。

AWS マネージドポリシー

AWS 管理ポリシーをアクセス許可セットにアタッチできます。AWS 管理ポリシーは、が AWS 管理する IAM ポリシーです。対照的に、[カスタマー管理ポリシー](#) は、作成して管理するアカウントの IAM ポリシーです。AWS 管理ポリシーは、の一般的な最小特権のユースケースに対処します AWS アカウント。AWS 管理ポリシーは、IAM Identity Center が作成するロールのアクセス許可として、またはアクセス[許可の境界](#)として割り当てることができます。

AWS は、AWS リソースにジョブ固有のアクセス許可を割り当てるジョブ[AWS 機能の管理ポリシー](#)を維持します。アクセス権限セットに 定義済みの権限 を使用する場合は、職務ポリシーを 1 つ追加できます。カスタム権限 を選択すると、複数の職務ポリシーを追加できます。

には、特定の AWS のサービス と の組み合わせに対する多数の AWS マネージド IAM ポリシー AWS アカウント も含まれています AWS のサービス。カスタムアクセス許可を使用してアクセス許可セットを作成する場合、アクセス許可セットに割り当てる多くの追加の AWS 管理ポリシーから選択できます。

AWS は、すべての AWS アカウント に AWS 管理ポリシーを設定します。AWS 管理ポリシーを使用してアクセス許可セットをデプロイするには、最初に でポリシーを作成する必要はありません AWS アカウント。を使用してアクセス許可セットを構築する場合は[カスタマー管理ポリシー](#)、アクセス許可セットを割り当てる前に、AWS アカウント 自分自身でポリシーを作成する必要があります。

AWS 管理ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「[AWS 管理ポリシー](#)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシー

カスタマー管理ポリシーをアクセス権限セットに適用できます。カスタマー管理ポリシーは、アカウント内で顧客が作成および維持する IAM ポリシーです。対照的に、[AWS マネージドポリシー](#)は が AWS 維持するアカウントの IAM ポリシーです。カスタマー管理ポリシーは、IAM Identity Center が作成するロールのアクセス許可として、または[アクセス許可の境界](#)として割り当てることができます。

カスタマー管理ポリシーを使用してアクセス許可セットを作成する場合、IAM Identity Center AWS アカウント がアクセス許可セットを割り当てる各 に同じ名前とパスを持つ IAM ポリシーを作成する必要があります。カスタムパスを指定する場合は、必ず各 AWS アカウントに同じパスを指定してください。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[親しみやすい名前とパス](#)」を参照してください。IAM Identity Center は、作成した IAM ポリシーを、AWS アカウントで作成した IAM ロール

にアタッチします。ベストプラクティスとして、アクセス権限セットを割り当てる各アカウントのポリシーに同じアクセス権限を適用します。詳細については、「[権限セットに IAM ポリシーを使用する](#)」を参照してください。

Note

カスタマー管理ポリシーがアクセス許可セットにアタッチされている場合、ポリシーの名前では大文字と小文字が区別されません。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「[カスタマー管理ポリシー](#)」を参照してください。

アクセス許可の境界

アクセス権限セットにはアクセス許可の境界を適用できます。アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM プリンシパルに付与できるアクセス許可の上限を設定する AWS、管理またはカスタマー管理の IAM ポリシーです。アクセス許可の境界を適用する場合、[インラインポリシー](#)、[カスタマー管理ポリシー](#)、および [AWS マネージドポリシー](#) は、そのアクセス許可の境界によって付与されるアクセス権限を超えるアクセス権限を付与することはできません。アクセス許可の境界ではアクセス権限は付与されませんが、その代わりに IAM が境界を超えるすべてのアクセス権限を無視するようになります。

カスタマー管理ポリシーをアクセス許可の境界として使用して権限セットを作成する場合、IAM Identity Center が権限セットを割り当てる各 AWS アカウントに同じ名前の IAM ポリシーを作成する必要があります。IAM Identity Center は、IAM ポリシーをアクセス許可の境界として AWS アカウントで作成する IAM ロールに適用します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの [IAM エンティティのアクセス許可の境界](#) を参照してください。

アクセス許可セットの作成、管理と削除

アクセス権限セットは、ユーザーおよびグループが持つこの AWS アカウントアカウントに対するアクセスのレベルを定義します。権限セットは IAM Identity Center に保存され、1 つまたは複数の AWS アカウントにプロビジョニングできます。複数のアクセス権限セットを 1 人のユーザーに割り当てることができます。IAM Identity Center でのアクセス許可セットの使用の詳細については、[アクセス許可セット AWS アカウントを使用してを管理する](#) を参照してください。

Note

アクセス許可セットは、IAM Identity Center コンソールで名前で検索およびソートできます。

アクセス許可セットを作成するときは、次の考慮事項に留意してください。

- 組織インスタンス

アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

- あらかじめ定義されたアクセス許可セットから始める

事前定義されたアクセス許可を使用する[事前定義されたアクセス許可](#)セットでは、使用可能なポリシーのリストから 1 つの AWS 管理ポリシーを選択します。各ポリシーは、AWS サービスやリソースへの特定のレベルのアクセス、または共通の職務機能に対するアクセス許可を付与します。これらのポリシーそれぞれの詳細については、「[AWS 職務機能の管理ポリシー](#)」を参照してください。使用状況データを収集したら、アクセス許可セットをより制限の厳しいものに調整できます。

- 管理セッションの期間を妥当な作業期間に制限する

ユーザーが フェデレーション AWS アカウント し、AWS Management Console または AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) を使用する場合、IAM Identity Center はアクセス許可セットのセッション期間設定を使用してセッション期間を制御します。ユーザーセッションがセッション時間に達すると、コンソールからサインアウトされ、再度サインインするよう求められます。セキュリティのベストプラクティスとして、ロールを実行するために必要な長さを超えるセッション期間を設定しないことをお勧めします。デフォルトでは、[セッション期間] は 1 時間です。最大値は 12 時間まで指定できます。詳細については、「[AWS アカウントのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。

- ワークフォースユーザーポータルセッション期間を制限する

ワークフォースユーザーはポータルセッションを使用してロールを選択し、アプリケーションにアクセスします。デフォルトでは、最大セッション期間の値です。これにより、ワークフォースユーザーが AWS アクセスポータルにサインインしてから再認証できる期間は 8 時間です。最大値は 90 日まで指定できます。詳細については、「[AWS アクセスポータルと IAM アイデンティティセンター統合アプリケーションのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。

- 最小特権アクセス許可を与えるロールを使用する

作成してユーザーに割り当てる各アクセス許可セットは、AWS アクセスポータルで使用可能なロールとして表示されます。そのユーザーとしてポータルにサインインするときは、アカウント内のタスクの実行に使用できる最も制限の厳しいアクセス権限セットに対応するロールを (AdministratorAccess ではなく) 選択してください。ユーザー招待を送信する前に、アクセス許可セットをテストして必要なアクセス許可が提供されていることを確認してください。

Note

[AWS CloudFormation](#) を使用してアクセス許可セットを作成して割り当て、それらのアクセス許可セットにユーザーを割り当てることもできます。

トピック

- [アクセス権限セットを作成します。](#)
- [権限セットを表示および変更する](#)
- [権限セット管理の委任](#)
- [権限セットに IAM ポリシーを使用する](#)
- [IAM Identity Center でアクセス許可セットを削除する](#)
- [IAM アイデンティティセンターで権限セットを削除する](#)

アクセス権限セットを作成します。

この手順を使用して、1 つの AWS 管理ポリシーを使用する定義済みの権限セット、または最大 10 個の AWS 管理ポリシーまたはカスタマー管理ポリシーとインラインポリシーを使用するカスタム権限セットを作成します。IAM の [Service Quotas コンソール](#) で、ポリシーの最大数 10 への調整をリクエストできます。IAM Identity Center コンソールで権限セットを作成できます。

Note

アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

アクセス権限セットを作成するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. [Create permission set] (アクセス権限セットの作成) を選択します。
4. [権限セットタイプの選択] ページの [権限セットタイプ] で、権限セットタイプを選択します。
5. 権限セットタイプに基づいて、権限セットに使用したいポリシーを 1 つ以上選択します。

• 定義済み権限セット

1. [事前定義された許可セットのポリシー] で、リスト内の IAM Job 機能ポリシーまたは [共通権限ポリシー] のいずれかを選択し、[次へ] を選択します。詳細については、「AWS Identity and Access Management ユーザーガイド」の「[AWS ジョブ機能の管理ポリシー](#)」および「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。
2. ステップ 6 に進み、[権限セットの詳細を指定する] ページの設定を完了します。

• カスタム権限セット

1. [次へ] を選択します。
 2. [ポリシーとアクセス許可の境界を指定する] ページで、新しい権限セットに適用する IAM ポリシーの種類を選択します。デフォルトでは、最大 10 個の [AWS 管理ポリシー] と [顧客管理ポリシー] を任意に組み合わせて権限セットに追加できます。このクォータは IAM によって設定されます。これを増やすには、権限セットを割り当てたい各 AWS アカウントで、Service Quotas コンソールの「IAM ロールにアタッチされている IAM クォータ管理ポリシー」の追加をリクエストします。
- AWS 管理ポリシーを展開して、AWS 構築して維持する IAM からのポリシーを追加します。詳細については、「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。
 - a. [AWS 権限セット] でユーザーに適用する管理ポリシーを検索して選択します。
 - b. 別の種類のポリシーを追加する場合は、そのコンテナを選択して選択します。適用するポリシーをすべて選択したら、[次へ] を選択します。ステップ 6 に進み、[権限セットの詳細を指定する] ページの設定を完了します。
 - [顧客管理ポリシー] を展開して、作成して管理するポリシーを IAM から追加します。詳細については、「[カスタマー管理ポリシー](#)」を参照してください。
 - a. [ポリシーを追加] を選択し、権限セットに追加するポリシーの名前を入力します。権限セットを割り当てる各アカウントで、入力した名前で作成します。ベストプラクティスとして、各アカウントのポリシーに同じ権限を割り当ててください。

- b. [もっと追加する] を選択して別のポリシーを追加します。

- c. 別の種類のポリシーを追加する場合は、そのコンテナを選択して選択します。適用するポリシーをすべて選択したら、[次へ]を選択します。ステップ 6 に進み、[権限セットの詳細を指定する] ページの設定を完了します。
 - [インラインポリシー] を展開して、カスタム JSON 形式のポリシーテキストを追加します。インラインポリシーは既存の IAM リソースに対応していません。インラインポリシーを作成するには、表示されたフォームにカスタムポリシー言語を入力します。IAM Identity Center は、メンバーアカウントに作成した IAM リソースにポリシーを追加します。詳細については、「[インラインポリシー](#)」を参照してください。
 - a. インタラクティブエディタ内の必要なアクションとリソースをインラインポリシーに追加します。[新しいステートメントを追加] を使用して、ステートメントを追加できます。
 - b. 別の種類のポリシーを追加する場合は、そのコンテナを選択して選択します。適用するポリシーをすべて選択したら、[次へ]を選択します。ステップ 6 に進み、[権限セットの詳細を指定する] ページの設定を完了します。
 - アクセス許可の境界を展開して、AWS 管理またはカスタマー管理の IAM ポリシーを、アクセス許可セット内の他のポリシーが割り当てることができる最大アクセス許可として追加します。詳細については、「[アクセス許可の境界](#)」を参照してください。
 - a. [アクセス許可の境界を使用する] を選択して、アクセス許可の上限を設定します。
 - b. [AWS 管理ポリシー] を選択し、IAM からポリシーを設定し、「AWS」がアクセス許可の境界として構築・維持します。[カスタマー管理ポリシー] を選択して、[お客様] が IAM から作成して維持するポリシーをアクセス許可の境界として設定します。
 - c. 別の種類のポリシーを追加する場合は、そのコンテナを選択して選択します。適用するポリシーをすべて選択したら、[次へ]を選択します。ステップ 6 に進み、[権限セットの詳細を指定する] ページの設定を完了します。
6. [権限セットの詳細指定] ページで、以下を実行します。
1. [権限セット名] に、IAM Identity Center でこの権限セットを識別するための名前を入力します。このアクセス許可セットに指定した名前は、利用可能なロールとして AWS アクセスポータルに表示されます。ユーザーは AWS アクセスポータルにサインインし、を選択し AWS アカウント、ロールを選択します。

 Note

アクセス許可セット名は、IAM Identity Center インスタンス内で一意である必要があります。

2. (オプション) 説明を入力することもできます。説明は、AWS アクセスポータルではなく、IAM Identity Center コンソールにのみ表示されます。
3. (オプション) Session duration (セッション期間) の値を指定します。この値は、コンソールがユーザーをセッションからログアウトさせるまでのログオン時間の長さを決定します。詳細については、「[AWS アカウントのセッション期間を設定する](#)」を参照してください。
4. (オプション) Relay state (リリーステート) の値を指定します。この値は、フェデレーションプロセスにおいて、アカウント内のユーザーをリダイレクトするために使用されます。詳細については、「[AWS Management Consoleにすばやくアクセスできるようにリリーステートを設定する](#)」を参照してください。

 Note

リリーステート URL は AWS Management Console内にある必要があります。例:
`https://console.aws.amazon.com/ec2/`

5. [タグ (オプション)] を拡張して [タグの追加] を選択し、[キー] と [値 (オプション)] () の値を指定します。

タグの詳細については[AWS IAM Identity Center リソースのタグ付け](#)を参照してください。

6. [次へ] を選択します。
7. [確認と作成] ページで、選択した内容を確認し、[作成] を選択します。
8. デフォルトでは、アクセス許可セットを作成すると、アクセス許可セットはプロビジョニングされません (どの でも使用されます AWS アカウント)。でアクセス許可セットをプロビジョニングするには AWS アカウント、アカウントのユーザーとグループに IAM Identity Center アクセスを割り当て、それらのユーザーとグループにアクセス許可セットを適用する必要があります。詳細については、「[ユーザーまたはグループのアクセスを に割り当てる AWS アカウント](#)」を参照してください。

権限セットを表示および変更する

アクセス許可セットを使用して、ユーザーにアクセス権を付与できます AWS アカウント。AWS IAM Identity Center コンソールを使用して、アクセス許可セットを表示および変更できます。アクセス許可セットは、IAM Identity Center コンソールで名前で検索およびソートできます。IAM アイデンティティセンターでの権限セットの使用の詳細については、[the section called “権限セット”](#) を参照してください。

アクセス許可セットは、アプリケーションへのユーザーアクセスを管理するためには必要ありません。

 Note

アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

アクセス許可セットの割り当てを表示する

この手順を使用して、コンソールで AWS IAM Identity Center 適用されたアクセス許可セットを表示します。

All AWS アカウント where a permission set is provisioned

アクセス許可セットのすべての割り当てを表示するには、次の手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. [権限セット] ページで、見たい権限セットを選択します。
4. 選択したアクセス許可セットページで、アカウントタブに、アクセス許可セットが使用されているアカウントが表示されます。アカウントを選択すると、アカウント内でアクセス許可セットがどのようにプロビジョニングされるかを確認できます。ポリシー [を削除](#)、編集、およびアクセス許可セットにアタッチできます。

All permission sets for an AWS アカウント

アクセス許可セットのすべての割り当てを表示するには、次の手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[AWS アカウント] を選択します。プロビジョニングされたアクセス許可セットを表示するアカウントを選択します。

3. 選択した AWS アカウント ページに移動したら、アクセス許可セットタブで、選択した に割り当てられたさまざまなアクセス許可セットを表示できます AWS アカウント。アクセス許可セットのハイパーリンクを選択すると、アクセス許可セットの詳細を確認できます。

All applied permission sets to users and groups

ユーザーまたはグループに割り当てられたすべてのアクセス許可セットを表示するには、次の手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. ダッシュボードでユーザーまたはグループを選択して、IAM アイデンティティセンターのユーザーまたはグループを表示します。
 - a. ユーザーページで、適用されたアクセス許可セットを表示するユーザーを選択します。次に、AWS アカウントアクセスセクションのAWS アカウントタブと AWS アカウントを選択します。選択したユーザーに適用されたアクセス許可セットと AWS アカウントを表示できます。
 - b. グループページで、適用されたアクセス許可セットを表示するグループを選択します。次に、AWS アカウント アクセスセクションのAWS アカウントタブと AWS アカウントを選択します。選択したグループに適用されたアクセス許可セットと AWS アカウントを表示できます。

権限セットを変更する

IAM Identity Center コンソールで[アクセス許可セット](#)を変更するには、この手順を使用します。ユーザーまたはグループからアクセス許可セットを追加または削除できます。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[AWS アカウント] を選択します。
3. [AWS アカウント] ページに、組織のツリービューリストが表示されます。権限セットを変更したい AWS アカウント の名前を選択します。
4. AWS アカウントの [概要] ページで、[割り当てられたユーザーとグループ] にある、権限セットを変更するユーザー名またはグループ名を選択します。次に、[権限セットの変更] を選択します。
5. 権限セットに必要な変更を加え、[変更の保存] を選択します。

6. [権限セット] タブに移動し、もっとも最近に変更された権限セットを選択し、[更新] を選択します。
7. [権限の更新] ページで、[更新] を選択します。

権限セット管理の委任

IAM Identity Center では、IAM Identity Center リソースの [Amazon リソースネーム \(ARN\)](#) を参照する [IAM ポリシー](#) を作成することで、アカウントのアクセス権限セットや割り当ての管理を委任することができます。例えば、特定のタグが付いたアクセス権限セットの特定のアカウントでの割り当てを、異なる管理者が管理できるようなポリシーを作成することができます。

Note

アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

このようなポリシーを作成するには、以下の方法があります。

- (推奨) IAM Identity Center で [権限セット](#) を作成し、それぞれに異なるポリシーを設定して、アクセス権限セットを異なるユーザーまたはグループに割り当てます。これにより、選択した [IAM Identity Center アイデンティティソース](#) を使用してサインインしたユーザーの管理権限を管理することができます。
- IAM でカスタムポリシーを作成し、管理者が想定する IAM ロールにアタッチします。ロールについては、割り当てられた IAM Identity Center 管理権限を取得するための「[IAM ロール](#)」を参照してください。

Important

IAM Identity Center リソースの ARN は、大文字と小文字を区別します。

以下は、IAM Identity Center 権限セットとアカウントリソースタイプを参照する適切なケースです。

リソースタイプ	ARN	コンテキストキー
PermissionSet	arn:\${Partition}:sso::permissionSet/\${InstanceId}/\${PermissionSetId}	aws:ResourceTag/\${TagKey}
アカウント	arn:\${Partition}:sso::account/\${AccountId}	該当しません

権限セットに IAM ポリシーを使用する

[アクセス権限セットを作成します。](#)では、カスタマー管理ポリシーや権限境界などのポリシーを権限セットに追加する方法を学習しました。カスタマーが管理するポリシーと権限を権限セットに追加すると、IAM Identity Center はどの AWS アカウントでもポリシーを作成しません。その代わりに、権限セットを割り当てたい各アカウントで事前にそれらのポリシーを作成し、権限セットの名前とパスの指定に一致させる必要があります。組織 AWS アカウント 内の [アクセス許可セット](#)を割り当てると、IAM Identity Center は [AWS Identity and Access Management \(IAM\) ロール](#)を作成し、[IAM ポリシー](#)をそのロールにアタッチします。

考慮事項

- アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。
- IAM ポリシーを使用して権限セットを割り当てる前に、メンバーアカウントを準備する必要があります。メンバーアカウントの IAM ポリシー名は、管理アカウントのポリシー名と一致している必要があります。ポリシーがメンバーアカウントに存在しない場合、IAM Identity Center は権限セットを割り当てることができません。

Note

カスタマー管理ポリシーがアクセス許可セットにアタッチされている場合、ポリシーの名前では大文字と小文字が区別されません。

- ポリシーによって付与される権限は、アカウント間で完全に一致する必要はありません。

IAM ポリシーを権限セットに割り当てる

1. アクセス許可セットを割り当てる各 AWS アカウント に IAM ポリシーを作成します。
2. IAM ポリシーにアクセス許可を割り当てます。アカウントごとに異なるアクセス許可を割り当てることができます。一貫した操作性を実現するには、各ポリシーで同じ権限を設定し、維持してください。Stack AWS CloudFormation StackSets などのオートメーションリソースを使用して、各メンバーアカウントで同じ名前とアクセス許可を持つ IAM ポリシーのコピーを作成できます。CloudFormation StackSets の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの[AWS CloudFormation StackSets の使用](#)」を参照してください。
3. 管理アカウントに権限セットを作成し、[カスタマー管理ポリシー] または [アクセス許可の境界] に IAM ポリシーを追加します。権限セットの作成方法の詳細については、[アクセス権限セットを作成します](#)。を参照してください。
4. 準備したインラインポリシー、AWS 管理ポリシー、その他の IAM ポリシーを追加します。
5. 権限セットを作成して割り当てます。

IAM Identity Center でアクセス許可セットを削除する

IAM Identity Center コンソールで、IAM Identity Center ユーザーとグループからアクセス許可セットを削除できます。からアクセス許可セットを削除することもできます AWS アカウント。IAM アイデンティティセンターでの権限セットの使用方法の詳細については、[アクセス許可セット AWS アカウントを使用してを管理する](#)を参照してください。

Note

アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。


Remove permission set from a user

ユーザーからアクセス許可セットを削除する

IAM Identity Center コンソールを使用してユーザーからアクセス許可セットを削除するには、この手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。

2. IAM Identity Center で、ユーザーを選択します。
3. アクセス許可セットを削除するユーザーのユーザー名を選択します。
4. ユーザーの詳細ページで、AWS アカウントタブを選択します。AWS アカウント アクセスで、 を選択します AWS アカウント。
5. 右側のペインに、選択したユーザーに適用されたアクセス許可が表示されます。削除するアクセス許可セットを選択します。アカウントアクセスの詳細で、削除を選択します。
6. このアクセス許可セットを削除するかどうかを確認するダイアログボックスが表示されます。[削除] を選択します。




Remove permission set from a group

グループからアクセス許可セットを削除する

IAM Identity Center コンソールを使用してグループからアクセス許可セットを削除するには、この手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、 <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/> で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. マルチアカウントのアクセス許可で、 を選択しますAWS アカウント。管理アカウントへのリンクを選択します。



3. 「割り当てられたユーザーとグループ」タブで、アクセス許可セットを削除するグループを選択し、アクセス許可セットの変更を選択します。
4. アクセス許可セットの変更ページで、削除するアクセス許可セットをクリアし、変更の保存を選択します。

Remove permission set from an AWS アカウント

IAM Identity Center コンソール AWS アカウント を使用して からアクセス許可セットを削除するには、この手順を使用します。

1. にサインイン AWS Management Console し、<https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>で AWS IAM Identity Center コンソールを開きます。
2. マルチアカウントアクセス許可で、 を選択しますAWS アカウント。アクセス許可セットを削除する AWS アカウント の名前を選択します。
3. の概要ページで AWS アカウント、アクセス許可セットタブを選択します。削除するアクセス許可セットを選択します。次に、削除を選択します。
4. [権限セットの削除] ダイアログボックスで、正しい権限セットが選択されていることを確認し、**Delete** と入力して削除を確認し、[アクセス権の削除] を選択します。

IAM アイデンティティセンターで権限セットを削除する

IAM Identity Center からアクセス許可セットを削除する前に、アクセス許可セットを使用するすべての AWS アカウント [???](#)から削除する必要があります。既存のユーザーやグループ向けのアクセスを確認するには、「[権限セットを表示および変更する](#)」を参照してください。

考慮事項

- アクセス許可セットを使用するには、IAM Identity Center の Organization インスタンスを使用する必要があります。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターの組織インスタンスとアカウントインスタンス](#)」を参照してください。

- アクティブな権限セットセッションを取り消す場合は、「[権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す](#)」を参照してください。
- 削除する前に、削除するユーザーまたはグループからアクセス許可セットとアプリケーションの割り当てを削除する必要があります。それ以外の場合は、IAM Identity Center に未割り当ての未使用のアクセス許可セットとアプリケーションがあります。

次の手順に従って 1 つ以上のアクセス許可セットを削除し、組織 AWS アカウント 内のどの でも使用できなくなります。

Important

このアクセス許可セットが割り当てられているすべてのユーザーとグループは、AWS アカウント 使用しているものに関係なく、サインインできなくなります。既存のユーザーやグループ向けのアクセスを確認するには、「[権限セットを表示および変更する](#)」を参照してください。

からアクセス許可セットを削除するには AWS アカウント

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. 削除するアクセス権限セットを選択してから、[削除] を選択します。
4. [権限セットの削除] ダイアログボックスで、権限セットの名前を入力して削除を確認し、[削除] を選択します。名前は、大文字と小文字が区別されます。

アクセス権限セットのプロパティを構成する

IAM アイデンティティセンターでは、管理者は以下の構成および管理タスクを行うことで、ユーザーアクセスとセッション期間をコントロールできます。

タスク	詳細はこちら
管理者は、IAM Identity Center を介して AWS リソースにアクセスするときに、ユーザーセッションの最大期間を設定できます。	AWS アカウントのセッション期間を設定する

タスク	詳細はこちら
管理者は、IAM アイデンティティセンターを通じて正常に認証された後に表示されるランディングページの内容をカスタマイズできます。	AWS Management Consoleにすばやくアクセスできるようにリリーステートを設定する
アクセス許可が取り消されたときに、ユーザーが AWS リソースにアクセスできなくなることを確認します。	拒否ポリシーを使用してアクティブなユーザーの権限を取り消す

AWS アカウントのセッション期間を設定する

[権限セット](#)毎に、ユーザーが AWS アカウントにサインインできる期間を制御するためのセッション期間を指定できます。指定された期間が経過すると、セッションからユーザー AWS に署名します。

新しいアクセス権限セットを作成すると、デフォルトでセッションの継続時間が 1 時間 (秒単位) に設定されます。セッション時間は、最短で 1 時間、最長で 12 時間まで設定できます。IAM Identity Center では、権限セットごとに割り当てられたアカウントに IAM ロールが自動的に作成され、これらのロールは最大セッション時間が 12 時間になるように構成されています。

ユーザーが AWS アカウント コンソールにフェデレーションする場合、または (AWS CLI) が使用されている場合 AWS Command Line Interface、IAM Identity Center はアクセス許可セットのセッション期間設定を使用してセッション期間を制御します。デフォルトでは、IAM Identity Center によって生成された権限セットの IAM ロールは、IAM Identity Center ユーザーのみが引き受けることができます。これにより、IAM Identity Center 権限セットで指定されたセッション期間が適用されます。

Important

セキュリティのベストプラクティスとして、ロールを実行するために必要な長さを超えるセッション期間を設定しないことをお勧めします。

権限セットが作成された後、更新して、新しいセッションの有効期間を適用できます。特定の権限セットのセッション期間の長さを変更するには、次の手順を実行します。

セッション期間を設定するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。

2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. セッション継続時間を変更する権限セットの名前を選択します。
4. 権限セットの詳細ページの [一般設定] セクションの見出しの右側で、[編集] を選択します。
5. [一般権限セット設定の編集] ページで、[セッション期間] に新しい値を選択します。
6. アクセス許可セットが のいずれかにプロビジョニングされている場合 AWS アカウント、アカウントの名前は の下に表示されAWS アカウント、自動的に再プロビジョニングされます。アクセス許可セットのセッション期間値が更新されると、アクセス許可セット AWS アカウントを使用するすべての が再プロビジョニングされます。つまり、この設定の新しい値は、アクセス許可セットを使用するすべての AWS アカウント に適用されます。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. [AWS アカウント] ページの上部に通知が表示されます。
 - 権限セットが 1 つまたは複数の AWS アカウントにプロビジョニングされている場合、通知は、AWS アカウント が正常に再ビジョニングされ、更新された権限セットがアカウントに適用されたことを確認します。
 - アクセス許可セットが にプロビジョニングされていない場合 AWS アカウント、通知はアクセス許可セットの設定が更新されたことを確認します。

AWS Management Consoleにすばやくアクセスできるようにリレーステートを設定する

デフォルトでは、ユーザーが AWS アクセスポータルにサインインしてアカウントを選択し、割り当てられたアクセス許可セットから が AWS 作成するロールを選択すると、IAM Identity Center はユーザーのブラウザを にリダイレクトします AWS Management Console。リレーステートを別のコンソール URL に設定することで、この動作を変更できます。

リレーステートを設定すると、ユーザーは自分のロールに適したコンソールにすばやくアクセスできるようになります。たとえば、Amazon EC2 コンソール URL (<https://console.aws.amazon.com/ec2/>) にリレー状態を設定して、ユーザーが Amazon EC2 管理者ロールを選択したときにユーザーをそのコンソールにリダイレクトできます。デフォルト URL またはリレーステート URL へのリダイレクト中、IAM Identity Center は、ユーザーが最後に AWS リージョン 使用した のコンソールエンドポイントにユーザーのブラウザをルーティングします。たとえば、ユーザーが欧州 (ストックホルム) リージョン (eu-north-1) で最後のコンソールセッションを終了した場合、ユーザーはそのリージョンの Amazon EC2 コンソールにリダイレクトされます。

- 1 Administrator for AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) sets the relay state

Permission set relay state configuration

Permission set name
EC2Admin

Description - optional
Add a short explanation for this permission set.
EC2 administration

Session duration
The length of time a user can be logged on before the console logs them out of their session. [Learn more](#)

1 hour

Relay state - optional
The value used in the federation process for redirecting users within the account. [Learn more](#)

<https://console.aws.amazon.com/ec2/>

- 2 IAM Identity Center administrator assigns single sign-on access to user and applies permission set with relay state

Permission set with relay state applied to user

Assigned users and groups (2)

Change permission sets Remove access Assign users or groups


The following users and groups can access this AWS account from their user portal. [Learn more](#)

Find users by username, find groups by group name


Username / group name Permission sets

jdoo EC2Admin

- 4 IAM Identity Center redirects user to the Amazon EC2 console in the user's last used Region



- 3 User signs in and chooses Management console



ユーザーを特定の AWS リージョンのコンソールにリダイレクトするように IAM Identity Center を設定するには、URL の一部にリージョン指定を含めます。たとえば、ユーザーを米国東部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) の Amazon EC2 コンソールにリダイレクトするには、そのリージョン (<https://us-east-2.console.aws.amazon.com/ec2/>) の Amazon EC2 コンソールの URL を指定します。米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) リージョンで IAM Identity Center を有効にし、そのリージョンにユーザーを誘導する場合は、<https://us-west-2.console.aws.amazon.com> を指定します。

リレーステートを設定する

特定の権限セットのリレーステート URL を変更するには、次の手順を実行します。

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [マルチアカウント権限] で、[権限セット] を選択します。
3. 新しいリレーステート URL を指定するアクセス権限セットの名前を選択します。
4. 権限セットの詳細ページの [一般設定] セクションの見出しの右側で、[編集] を選択します。
5. 「一般的なアクセス許可セット設定の編集」ページの「リレー状態」に、いずれかの AWS サービスのコンソール URL を入力します。例:

<https://console.aws.amazon.com/ec2/>

 Note

リリースステート URL は AWS Management Console 内にある必要があります。

6. アクセス許可セットが のいずれかにプロビジョニングされている場合 AWS アカウント、アカウントの名前が の下に表示されAWS アカウント、自動的に再プロビジョニングされます。アクセス許可セットのリリースステート URL が更新されると、アクセス許可セット AWS アカウント を使用するすべての が再プロビジョニングされます。つまり、この設定の新しい値は、アクセス許可セットを使用するすべての AWS アカウント に適用されます。
7. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。
8. [AWS 組織] ページの上部に通知が表示されます。
 - 権限セットが 1 つまたは複数の AWS アカウントにプロビジョニングされている場合、通知は、AWS アカウント が正常に再ビジュンニングされ、更新された権限セットがアカウントに適用されたことを確認します。
 - 権限セットが AWS アカウントでプロビジョニングされていない場合、通知により権限セットの設定が更新されたことが確認されます。

 Note

AWS API、AWS SDK、または AWS Command Line Interface() を使用して、このプロセスを自動化できますAWS CLI。詳細については、以下を参照してください。

- [\[IAM Identity Center API リファレンス\]](#) の CreatePermissionSet または UpdatePermissionSet アクション
- [\[AWS CLI コマンドリファレンス\]](#) の [\[sso-admin\]](#) セクションにある create-permission-set または update-permission-set コマンド。

拒否ポリシーを使用してアクティブなユーザーの権限を取り消す

ユーザーがアクセス許可セットをアクティブに使用している AWS アカウント 間は、IAM Identity Center ユーザーの へのアクセスを取り消す必要がある場合があります。ユーザーを指定しない拒否ポリシーを事前に実装しておくことで、ユーザーがアクティブな IAM ロールセッションを使用する

機能を削除できます。必要に応じて、拒否ポリシーを更新し、アクセスをブロックするユーザーを指定することができます。このトピックでは、拒否ポリシーを作成する方法と、ポリシーをデプロイする方法に関する注意事項について説明します。

権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す準備をする

サービスコントロールポリシーを使用して特定のユーザーに対して「すべてを拒否する」ポリシーを適用することで、ユーザーがアクティブに使用している IAM ロールでアクションを実行できないようにすることができます。また、パスワードを変更するまで、ユーザーが権限セットを使用することを禁止できます。これにより、盗まれた認証情報を不正使用している攻撃者を排除できます。広範囲にわたってアクセスを拒否し、ユーザーが権限セットに再参加したり他の権限セットに参加しようとする行為も阻止したい場合は、すべてのユーザーアクセスを削除してアクティブな AWS アクセスポータルセッションを停止し、かつユーザーのサインインを無効にする必要があるかもしれません。より広範なアクセス取り消しのための追加アクションと併せて拒否ポリシーを発動する方法については、「[権限セットによって作成されたアクティブな IAM ロールセッションを取り消す](#)」を参照してください。

拒否ポリシー

IAM アイデンティティセンターアイデンティティストア内のユーザー UserID と一致する条件を持つ拒否ポリシーを使用することで、そのユーザーがアクティブに使用中の IAM ロールによるさらなるアクション実行を阻止することができます。こうしたポリシーの使用により、拒否ポリシーのデプロイ時に同じ権限セットを使用している他のユーザーへの影響を回避できます。このポリシーは、アクセスを取り消すユーザー ID で更新される "identitystore:userId" のプレースホルダーユーザー ID として、「*Add user ID here*」を使用します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "*"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "identitystore:userId": "Add user ID here"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```
    }  
  ]  
}
```

“aws:userId”などの別の条件キーを使用することもできますが、“identitystore:userId”は1人のユーザーに関連付けられるグローバルに一意の値であるため、より確実です。条件内での“aws:userId”の使用は、ユーザー属性がIDのソースから同期される方法に影響を受けるため、ユーザーのユーザー名またはEメールアドレスが変更された場合に属性が変化する可能性があります。

IAM アイデンティティセンターコンソールから[ユーザー]に移動し、名前でユーザーを検索して[一般情報]セクションを展開し、ユーザーIDをコピーすることで、ユーザーのidentitystore:userIdを確認することができます。また、ユーザーIDを検索しながら、ユーザーのAWS アクセスポータルセッションを停止し、同じセクションでサインインアクセスを無効にするのも便利です。IDストアAPIに対するクエリによりユーザーのユーザーIDを取得することで、拒否ポリシーを作成するプロセスを自動化できます。

拒否ポリシーをデプロイする

など、無効なプレースホルダーユーザーIDを使用して*Add user ID here*、AWS アカウントユーザーにアタッチしたサービスコントロールポリシー (SCP) を使用して拒否ポリシーを事前にデプロイできます。このアプローチはシンプルかつすばやく影響が発揮されるため、お勧めの方法です。拒否ポリシーを使用してユーザーのアクセス権を取り消す場合、ポリシーを編集して、プレースホルダーユーザーIDをアクセス権を取り消したいユーザーのユーザーIDに置き換えます。これにより、SCPをアタッチしたすべてのアカウントの権限セットで、ユーザーがアクションを起こすことを防ぐことができます。そのユーザーがアクティブなAWS アクセスポータルセッションを使用して異なるアカウントに移動し、異なるロールを引き受けようとしても、そのようなアクションはブロックされます。SCPによってユーザーのアクセスが完全にブロックされると、サインイン、割り当ての取り消し、必要に応じてAWS アクセスポータルセッションを停止する機能を無効にできます。

SCPを使用する代わりに、権限セットのインラインポリシーと、ユーザーがアクセスできる権限セットで使用されるカスタマー管理ポリシーに拒否ポリシーを含めることもできます。

複数のユーザーのアクセスを取り消す必要がある場合は、以下のような条件ブロックの値のリストを使用できます。

```
"Condition": {
```



```
"StringEquals": {  
    "identitystore:userId": [" user1 userId", "user2 userId"...]  
}
```

Important

どのような方法を使用する場合でも、併せてその他の是正措置を講じ、そのユーザーのユーザー ID を拒否ポリシー内に少なくとも 12 時間保持する必要があります。12 時間後にはユーザーが引き受けていたロールはすべて失効しているため、拒否ポリシーからユーザー ID を削除できます。

リソースポリシー、Amazon EKS クラスター設定マップ、および AWS KMS キーポリシーでのアクセス許可セットの参照

アクセス許可セットを AWS アカウントに割り当てると、IAM Identity Center は `で始まる名前のロールを作成します``AWSReservedSSO_`。

ロールのフルネームと Amazon リソースネーム (ARN) は、次の形式を使用します。

名前	ARN
<code>AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>	<code>arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i>:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/ <i>aws-region</i> /AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>

IAM アイデンティティセンターの ID ソースが `us-east-1` でホストされている場合、ARN に `aws-region` は含まれません。ロールのフルネームと ARN は、次の形式を使用します。

名前	ARN
<code>AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name</i> <i>e-unique-suffix</i></code>	<code>arn:aws:iam:: <i>aws-account-ID</i> :role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/</code>

名前	ARN
	AWSReservedSSO_ <i>permission-set-name_unique-suffix</i>

たとえば、データベース管理者に AWS アカウントアクセスを許可するアクセス許可セットを作成すると、対応するロールが次の名前と ARN で作成されます。

名前	ARN
AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef	arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_1234567890abcdef

AWS アカウントでこのアクセス許可セットへのすべての割り当てを削除すると、IAM Identity Center が作成した対応するロールも削除されます。後で同じ権限セットに新しい割り当てを行うと、IAM Identity Center はその権限セット用の新しいロールを作成します。新しいロールの名前と ARN には、異なる固有のサフィックスが含まれます。この例では、ユニークなサフィックスは「abcdef0123456789」です。

名前	ARN
AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789	arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_DatabaseAdministrator_ abcdef0123456789

ロールの新しい名前と ARN のサフィックスが変更されると、元の名前と ARN を参照するすべてのポリシーが古くなり、対応する権限セットを使用する個人のアクセスが中断されます。たとえば、以下の設定で元の ARN が参照されている場合、ロールの ARN を変更すると、権限セットのユーザのアクセスが中断されます。

- クラスターアクセスに aws-auth ConfigMap を使用する場合、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) クラスター内の aws-auth ConfigMap ファイル。
- AWS Key Management Service (AWS KMS) キーのリソースベースのポリシー。このポリシーはキーポリシーとも呼ばれます。

Note

[Amazon EKS アクセスエントリ](#)を使用して、Amazon EKS クラスターへのアクセスを管理することをお勧めします。これにより、IAM 権限を使用して、Amazon EKS クラスターにアクセスできるプリンシパルを管理できます。Amazon EKS アクセスエントリを使用することで、Amazon EKS 権限を持つ IAM プリンシパルを使用して、サポートに連絡せずにクラスターへのアクセスを回復できます。

ほとんどの AWS サービスのリソースベースのポリシーを更新して、アクセス許可セットに対応するロールの新しい ARN を参照することはできますが、ARN が変更され AWS KMS の場合は、Amazon EKS の IAM で作成するバックアップロールが必要です。Amazon EKS では、バックアップ IAM ロールが aws-auth ConfigMap に存在している必要があります。の場合 AWS KMS、キーポリシーに存在する必要があります。aws-auth ConfigMap またはキー AWS KMS ポリシーを更新するアクセス許可を持つバックアップ IAM ロールがない場合は、サポートに連絡してそれらのリソースへのアクセスを回復してください。

アクセスが中断されないようにするための推奨事項

権限セットに対応するロールの ARN の変更によるアクセスの中断を避けるため、次のことを行うことをお勧めします。

- 少なくとも 1 つの権限セット割り当てを維持します。

Amazon EKS aws-auth ConfigMap ので参照するロール、のキーポリシー、または他の のリソースベースのポリシーを含む AWS アカウントで AWS KMS、この割り当てを維持します AWS のサービス。

たとえば、アクセスEKSAccess許可セットを作成し、AWS アカウント から対応するロール ARN を参照する場合111122223333、そのアカウントのアクセス許可セットに管理グループを完全に割り当てます。この割り当ては永続的であるため、IAM Identity Center は対応するロールを削除せず、名前を変更するリスクがなくなります。管理グループは、権限昇格のリスクなしにいつでもアクセスできます。

- **aws-auth ConfigMap**および **を使用する Amazon EKS クラスターの場合 AWS KMS: IAM で作成されたロールを含めます。**

Amazon EKS クラスターの または AWS KMS キーのキーポリシーでアクセス許可セット **aws-auth ConfigMap** のロール ARNs を参照する場合は、IAM で作成するロールを少なくとも 1 つ含めることをお勧めします。ロールでは、Amazon EKS クラスターへのアクセスまたは AWS KMS キーポリシーの管理を許可する必要があります。権限セットがこのロールを引き受けることができる必要があります。これにより、アクセス許可セットのロール ARN が変更された場合、**aws-auth ConfigMap** または AWS KMS キーポリシーで ARN への参照を更新できます。次のセクションでは、IAM で作成されたロールの信頼ポリシーの作成方法の例を示します。このロールは **AdministratorAccess** 権限セットによってのみ引き受けることができます。

カスタム信頼ポリシーの例

以下は、IAM で作成されたロールへの **AdministratorAccess** 権限セットを提供するカスタム信頼ポリシーの例です。この基盤を構成する主要要素には以下が含まれます。

- この信頼ポリシーの **Principal** 要素は、AWS アカウントプリンシパルを指定します。このポリシーでは、**sts:AssumeRole** アクセス許可 **111122223333** を持つ AWS アカウントのプリンシパルが、IAM で作成されたロールを引き受けることができます。
- このトラストポリシーの **Condition element** は、IAM で作成されたロールを引き受けるプリンシパルの追加要件を指定します。このポリシーでは、以下のロール ARN を持つ権限セットがロールを引き受けることができます。

```
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/eu-west-2/
AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*
```

Note

この **Condition** 要素には **ArnLike** 条件演算子が含まれ、権限セットロール ARN の末尾には固有のサフィックスではなくワイルドカードが使用されます。つまり、ポリシーは、権限セットのロール ARN が変更された場合でも、権限セットが IAM で作成されたロールを引き継ぐことを許可します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-reserved/
sso.amazonaws.com/eu-west-2/AWSReservedSSO_AdministratorAccess_*"
      }
    }
  }
]
```

このようなポリシーに IAM で作成したロールを含めると、アクセス許可セットまたはアクセス許可セットへのすべての割り当てが誤って削除および再作成された場合に AWS KMS keys、Amazon EKS クラスターまたは他の AWS リソースへの緊急アクセスが可能になります。

属性ベースのアクセス制御

属性ベースのアクセス制御 (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。IAM Identity Center を使用して、任意の IAM Identity Center ID ソースからのユーザー属性 AWS アカウント を使用して、複数の のリソースへのアクセス AWS を管理できます。では AWS、これらの属性はタグと呼ばれます。でユーザー属性をタグとして使用すると、AWS できめ細かなアクセス許可を作成するプロセスが簡素化 AWS され、タグが一致する AWS リソースにのみワークフォースがアクセスできるようになります。

例えば、2 つの異なるチームに所属する開発者 Bob とサリーを IAM Identity Center で同じアクセス権限セットに割り当て、アクセスコントロールにチーム名属性を選択することができます。Bob と Sally がサインインすると AWS アカウント、IAM Identity Center は AWS セッションでチーム名属性を送信するため、Bob と Sally はチーム名属性が AWS プロジェクトリソースのチーム名タグと一致する場合にのみプロジェクトリソースにアクセスできます。将来、Bob が Sally のチームに移った場合、コーポレートディレクトリのチーム名属性を更新するだけで、Bob のアクセスを変更することができます。次回、Bob がサインインすると、AWSでの権限の更新を必要とせず、自動的に新しいチームのプロジェクトリソースにアクセスできるようになります。

このアプローチは、IAM Identity Center で作成したり、管理しなければならない個別のパーミッションの数を減らすのにも役立ちます。これは、同じアクセス権限セットに関連付けられたユーザーが、その属性に基づいて独自の権限を持つことができるようになったためです。これらのユーザー属性を IAM Identity Center アクセス許可セットとリソースベースのポリシーで使用して、AWS リソースに ABAC を実装し、大規模なアクセス許可管理を簡素化できます。

利点

IAM Identity Center で ABAC を使用すると、以下のようなメリットがあります。

- ABAC では必要なアクセス権限セットの数が少ない - 職務ごとに異なるポリシーを作成する必要がないため、アクセス権限セットの数も少なくて済みます。これにより、許可管理の複雑さを軽減できます。
- ABAC を使用することで、チームは変化し、急速に成長することができる - リソースの作成時に適切なタグが付けられれば、属性に基づいて新しいリソースの権限が自動的に付与されます。
- ABAC で社内ディレクトリの従業員属性を利用する - IAM Identity Center で構成された任意の ID ソースから既存の従業員属性を使用して、AWSでのアクセスコントロールの決定を行うことができます。
- リソースにアクセスしているユーザーを追跡する - セキュリティ管理者は、 のユーザー属性を確認して、 のユーザーアクティビティを追跡することで AWS CloudTrail、セッションのアイデンティティを簡単に判断できます AWS。

IAM Identity Center コンソールを使って ABAC を設定する方法については、「[アクセスコントロールの属性](#)」を参照してください。IAM Identity Center API を使って ABAC を有効にして設定する方法については、「IAM Identity Center API リファレンスガイド」の「[CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)」を参照してください。

トピック

- [チェックリスト: IAM Identity Center AWS を使用した での ABAC の設定](#)
- [アクセスコントロールの属性](#)

チェックリスト: IAM Identity Center AWS を使用した での ABAC の設定

このチェックリストには、AWS リソースを準備し、ABAC アクセス用の IAM Identity Center を設定するために必要な設定作業が含まれています。このチェックリストのタスクを順番に行います。リ

ファレンスリンクからトピックに移動した場合は、このトピックに戻って、チェックリストの残りのタスクを引き続き行うことができます。

ステップ	タスク	リファレンス
1	すべての AWS リソースにタグを追加する方法を確認します。IAM Identity Center に ABAC を実装するには、まず、ABAC を実装したい AWS リソースすべてにタグを追加する必要があります。	• AWS リソースのタグ付け
2	IAM Identity Center の ID ソースを Identity Store で関連するユーザーの ID と属性で設定する方法を確認します。IAM Identity Center では、サポートされている任意の IAM Identity Center ID ソースのユーザー属性を ABAC に使用できます AWS。	• ID ソースを管理する
3	以下の基準に基づいて、アクセスコントロールの決定に使用する属性を決定 AWS し、IAM Identity Center に送信します。	• 入門
	• 外部の ID プロバイダー (IdP) を使用している場合、IdP から渡された属性を使用するのか、それとも IAM Identity Center 内で属性を選択するのかを決定します。	• 外部 ID プロバイダーを ID ソースとして使用する際の属性を選択する
	• IdP に属性を送信させる場合は、SAML アサーションで属性を送信するように IdP を設定します。お使いの IdP 向けチュートリアル of Optional 関連セクションを参照してください。	• IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル
	• ID ソースとして IdP を使用し、IAM Identity Center で属性を選択する場合は、属性値が IdP から来るように SCIM を構成する方法を調べます。IdP で SCIM を使用できない場合は、IAM Identity Center コンソールの [ユーザー] ページでユーザーとその属性を追加します。	• SCIM を使用して外部 ID プロバイダーを IAM アイデンティティセンターにプロビジョニングする • サポートされている外部 ID プロバイダ属性

ステップ	タスク	リファレンス
	ID ソースとして Active Directory または IAM Identity Center を使用する場合、または IdP を使用して IAM Identity Center で属性を選択する場合は、設定可能な属性を確認してください。その後、すぐにステップ 4 に進み、IAM Identity Center コンソールを使って ABAC 属性の設定を開始します。	IAM Identity Center を ID ソースとして使用する際の属性を選択する AWS Managed Microsoft AD を ID ソースとして使用する際の属性を選択する IAM Identity Center との間のデフォルトのマッピング Microsoft AD
4	IAM Identity Center コンソールの [アクセスコントロールの属性] ページで、ABAC に使用する属性を選択します。このページでは、ステップ 2 で設定した ID ソースから、アクセスコントロールのための属性を選択できます。ID とその属性が IAM Identity Center に配置されたら、キーと値のペア (マッピング) を作成する必要があります。このペアは、アクセスコントロールの決定に使用する AWS アカウント ため、に渡されます。	アクセスコントロールのための属性の有効化と設定
5	アクセス権限セット内にカスタム権限ポリシーを作成し、アクセスコントロール属性を使用して ABAC ルールを作成し、ユーザーが一致するタグを持つリソースにのみアクセスできるようにします。ステップ 4 で設定したユーザー属性は、AWS のタグとしてアクセスコントロールの判断に使用されます。aws:PrincipalTag/key 条件を使用して、権限ポリシーのアクセスコントロール属性を参照することができます。	IAM Identity Center を使用して ABAC の権限セットを作成する
6	さまざまな AWS アカウント、ステップ 5 で作成したアクセス許可セットにユーザーを割り当てます。これにより、ユーザーがアカウントにフェデレーションして AWS リソースにアクセスするときに、一致するタグに基づいてのみアクセスできるようになります。	ユーザーまたはグループのアクセスをに割り当てる AWS アカウント

これらのステップを完了すると、シングルサインオン AWS アカウント を使用してにフェデレーションするユーザーは、一致する属性に基づいて AWS リソースにアクセスできます。

アクセスコントロールの属性

[アクセスコントロールの属性] は、IAM Identity Center コンソールのページ名で、リソースへのアクセスコントロールをするためのポリシーで使用するユーザー属性を選択します。ユーザーの ID ソースの既存の属性 AWS に基づいて、のワークロードにユーザーを割り当てることができます。

例えば、部署名に基づいて S3 バケットへのアクセスを割り当てたいとします。[Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) では、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) で使用する Department (部署) ユーザー属性を選択します。IAM Identity Center 権限セットでは、部署属性が、S3 バケットに割り当てた部門タグと一致した場合にのみ、ユーザーにアクセスを許可するポリシーを書き込みます。IAM Identity Center は、アクセスされるアカウントに、ユーザーの部門属性を渡します。そして、その属性は、ポリシーに基づいてアクセスを決定するために使用されます。ABAC の詳細については、「[属性ベースのアクセス制御](#)」を参照してください。

入門

アクセスコントロールの属性設定をどのように始めるかは、使用している ID ソースによって異なります。選択した ID ソースにかかわらず、属性を選択した後、アクセス権限セットのポリシーを作成または編集する必要があります。これらのポリシーは、ユーザーの ID に AWS リソースへのアクセスを許可する必要があります。

IAM Identity Center を ID ソースとして使用する際の属性を選択する

IAM Identity Center を ID ソースとして設定する場合、まずユーザーを追加し、その属性を設定します。次に、[Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) ページに移動して、ポリシーで使用する属性を選択します。最後に、AWS アカウントのページに移動して、ABAC の属性を使用するための権限セットを作成または編集します。

AWS Managed Microsoft AD を ID ソースとして使用する際の属性を選択する

を ID ソース AWS Managed Microsoft AD として IAM アイデンティティセンターを設定するときは、まず Active Directory の一連の属性を IAM アイデンティティセンターのユーザー属性にマッピングします。次に、[Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) のページに移動します。次に、アクティブディレクトリからマッピングされた既存の SSO 属性のセットに基づいて、ABAC 構成で使用する属性を選択します。最後に、アクセス権限セットに含まれるアクセスコントロール属性を用いて、AWS リソースへのアクセスをユーザー ID に許可する ABAC ルールを作成します。IAM Identity Center のユーザー属性と AWS Managed Microsoft AD ディレクトリのユー

ザー属性のデフォルトマッピングのリストについては、「」を参照してください[IAM Identity Center との間のデフォルトのマッピング Microsoft AD](#)。

外部 ID プロバイダーを ID ソースとして使用する際の属性を選択する

外部 ID プロバイダー (IdP) を ID ソースとして IAM Identity Center を構成する場合、ABAC で属性を使用する方法は 2 つあります。

- SAML アサーションを通じて属性を送信するように IdP を設定することができます。この場合、IAM Identity Center はポリシー評価のために IdP から属性名と値を渡します。

 Note

SAML アサーションの属性は、[Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) ページには表示されません。これらの属性を事前に把握しておき、ポリシー作成時にアクセスコントロールルールに追加する必要があります。属性の外部 IdP を信頼する場合、ユーザーが AWS アカウントにフェデレーションする際に、これらの属性が常に渡されます。同じ属性が SAML および SCIM を通じて IAM Identity Center に来る場合は、SAML の属性値がアクセスコントロールの決定において優先されます。

- どの属性を使用するかは、IAM Identity Center コンソールの [アクセスコントロールの属性] ページから設定できます。ここで選択した属性値は、アサーションを介して IdP から取得された値と一致する属性値に置き換えます。SCIM の使用状況に応じて、次のことを考慮してください。
- SCIM を使用している場合、IdP は属性値を自動的に IAM Identity Center に同期させます。アクセスコントロールに必要な追加の属性は、SCIM 属性のリストに存在しない可能性があります。その場合、IdP の IT 管理者と協力して、必要な <https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/AccessControl>: プレフィックスを使用した SAML アサーションを介して IAM Identity Center にそのような属性を送信することを検討してください。SAML アサーションの送信のために IdP 側でアクセス制御用のユーザー属性を構成する方法については、お使いの IdP の [IAM Identity Center アイデンティティソースのチュートリアル](#) を確認してください。
- SCIM を使用しない場合は、IAM Identity Center を ID ソースとして使用する場合と同様に、手動でユーザーを追加し、属性を設定する必要があります。次に、[Attributes for access control] (アクセスコントロールの属性) ページに移動して、ポリシーで使用する属性を選択します。

IAM Identity Center のユーザー属性から外部 IdP のユーザー属性まで、サポートされている属性の完全なリストについては、「[サポートされている外部 ID プロバイダ属性](#)」を参照してください。

IAM Identity Center で ABAC を使い始めるには、以下のトピックを参照してください。

トピック

- [アクセスコントロールのための属性の有効化と設定](#)
- [IAM Identity Center を使用して ABAC の権限セットを作成する](#)

アクセスコントロールのための属性の有効化と設定

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使用するには、まず IAM Identity Center コンソールの設定ページまたは [IAM Identity Center API](#) で有効にする必要があります。ID ソースに関係なく、ABAC で使用するように Identity Store のユーザー属性をいつでも設定できます。コンソールで、設定ページのアクセスコントロールの属性タブに移動することで、これを行うことができます。ID ソースとして外部 ID プロバイダー (IdP) を使用する場合は、SAML アサーションで外部 IdP から属性を受信するオプションもあります。この場合、目的の属性を送信するように外部 IdP を設定する必要があります。SAML アサーションの属性が IAM Identity Center の ABAC 属性としても定義されている場合、IAM Identity Center は Identity Store からへのサインイン時に[セッションタグ](#)として値を送信します AWS アカウント。

Note

IAM Identity Center コンソールの [アクセスコントロールの属性] ページから、外部 IdP によって構成および送信された属性を表示することはできません。外部 IdP からの SAML アサーションでアクセスコントロール属性を渡している場合は、ユーザーがフェデレーションを行う際に、その属性が AWS アカウント に直接送信されます。その属性は IAM Identity Center でのマッピングには利用できません。

トピック

- [アクセスコントロールの属性を有効にする](#)
- [アクセス制御用の属性を選択する](#)
- [アクセスコントロールの属性を無効にする](#)

アクセスコントロールの属性を有効にする

IAM Identity Center コンソールを使用してアクセス属性 (ABAC) コントロール機能を有効にする場合は、次の手順で行います。

Note

既存の権限セットがあり、IAM Identity Center インスタンスで ABAC を有効にする予定の場合、まず、追加のセキュリティ制限により、最初に `iam:UpdateAssumeRolePolicy` ポリシーを設定する必要があります。アカウントにアクセス権限セットを作成していない場合は、これらの追加のセキュリティ制限は必要ありません。

アクセスコントロールの属性を有効にする

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで、[アクセス制御情報の属性] ボックスを探し、[有効化] を選択します。次の手順に進み、設定します。

アクセス制御用の属性を選択する

ABAC 構成向け属性設定は、次の手順で行います。

IAM Identity Center コンソールを使って属性を選択するには

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [アクセス制御用の属性] タブを選択し、[属性の管理] を選択します。
4. [アクセス制御の属性] ページで、[属性を追加] を選択し、[キー] と [値] の詳細を入力します。ここでは、ID ソースから送られてくる属性を、IAM Identity Center がセッションタグとして渡す属性にマッピングします。

Key ⓘ	Value (optional) ⓘ	Remove
Department	<code>\${path:enterprise.department}</code>	✕
CostCenter	<code>\${path:enterprise.costCenter}</code>	✕
Add new key	Add new value	

キーは、ポリシーで使用するための属性に付ける名前を表します。これは任意の名前で構いませんが、アクセスコントロールのために作成したポリシーでは、その正確な名前を指定する必要があります。例えば、Okta (外部の IdP) を ID ソースとして使用しており、

組織のコストセンターのデータをセッションタグとして渡す必要があるとします。キーには、CostCenter のような名前をキーネームとして入力します。重要なのは、ここでどのような名前を設定しても、[aws:PrincipalTag ####](#) (つまり "ec2:ResourceTag/CostCenter": "\${aws:PrincipalTag/CostCenter}") で、全く同じ名前を設定する必要があります。

 Note

キーには単一値の属性 (例: **Manager**) を使用します。IAM Identity Center は ABAC の複数值属性 (例: **Manager**, **IT Systems**) をサポートしていません。

値は、設定された ID ソースから取得される属性のコンテンツを表します。ここでは、[IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#) にリストされている適切な ID ソーステーブルから任意の値を入力できます。例えば、上記の例では、サポートされている IdP 属性リストを確認して最も近い属性である **\${path:enterprise.costCenter}** を特定し、それを値フィールドに入力します。上記のスクリーンショットを参考にしてください。SAML アサーションで属性を渡すオプションを使用しない限り、このリスト以外の外部 IdP の属性値を ABAC に使用することはできません。

5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

アクセスコントロール属性のマッピング設定できたので、ABAC 設定プロセスを完了させます。そのためには、ABAC ルールを作成し、権限セットやリソースベースのポリシーに追加します。これは、ユーザー ID に AWS リソースへのアクセスを許可するために必要です。詳細については、「[IAM Identity Center を使用して ABAC の権限セットを作成する](#)」を参照してください。

アクセスコントロールの属性を無効にする

次の手順で、ABAC 機能を無効にし、設定されていた属性マッピングをすべて削除します。

アクセスコントロールの属性を無効にする

1. [IAM Identity Center コンソール](#) を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [アクセス制御用の属性] タブを選択し、[属性の管理] を選択します。
4. アクセスコントロールの属性の管理ページで、無効化を選択します。
5. アクセスコントロールの属性を無効にするダイアログウィンドウで、情報を確認し、準備ができたら を入力し **DISABLE**、確認を選択します。

⚠ Important

このステップでは、外部 ID ソースプロバイダーからの SAML アサーションに属性が存在するかどうか AWS アカウント に関係なく、へのフェデレーション時にすべての属性を削除し、アクセスコントロールの属性の使用を停止します。

IAM Identity Center を使用して ABAC の権限セットを作成する

設定した属性値に基づいて AWS リソースにアクセスできるユーザーを決定するアクセス権限ポリシーを作成できます。ABAC を有効にして属性を指定すると、IAM Identity Center は認証されたユーザーの属性値を IAM に渡し、ポリシー評価で使えるようにします。

aws:PrincipalTag 条件キー

アクセスコントロール属性は、アクセスコントロールルールを作成するための `aws:PrincipalTag` 条件キーを使って、アクセス権限セットに使用することができます。たとえば、次のポリシーでは、組織内のすべてのリソースにそれぞれのコストセンターをタグ付けできます。また、開発者にコストセンターのリソースへのアクセスを許可する単一のアクセス権限セットを使用することもできます。これで、開発者が SSO とコストセンター属性を使ってアカウントに連携すると、それぞれのコストセンターのリソースにしかアクセスできなくなります。チームがプロジェクトに開発者やリソースを追加しても、リソースに正しいコストセンターをタグ付けするだけで済みます。次に、デベロッパーが AWS フェデレーションするときに、セッションでコストセンター情報を渡します AWS アカウント。その結果、組織がコストセンターに新しいリソースや開発者を追加しても、開発者は権限の更新を必要とせずに、コストセンターに整合したリソースを管理することができます。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```
        "ec2:StartInstances",
        "ec2:StopInstances"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"
        }
    }
}
```

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の[aws:PrincipalTag](#)および「[EC2: 一致するプリンシパルタグとリソースタグに基づいてインスタンスを開始または停止する](#)」を参照してください。

ポリシーの条件に無効な属性が含まれている場合、ポリシーの条件は失敗し、アクセスは拒否されます。詳細については、「[ユーザーが外部の ID プロバイダーを使用してサインインしようとする、予期しないエラーが発生しました](#)」というエラーが発生します」を参照してください。

IAM ID プロバイダーを修復する

にシングルサインオンアクセスを追加すると AWS アカウント、IAM アイデンティティセンターは各に IAM ID プロバイダーを作成します AWS アカウント。IAM ID プロバイダーは、アクセスキーなどの長期的セキュリティ認証情報をアプリケーションに配布したり組み込んだりする必要がないので、AWS アカウント の安全性の維持に役立ちます。

ID プロバイダーを誤って削除または変更した場合は、ユーザーとグループの割り当てを手動で再適用する必要があります。ユーザーとグループの割り当てを再適用すると、ID プロバイダーが再作成されます。詳細については、以下を参照してください。

- [AWS アカウント アクセス](#)
- [アプリケーションアクセス](#)

IAM アイデンティティセンターのサービスリンクロールについて

[サービスにリンクされたロール](#)は、IAM Identity Center が、組織内の特定の AWS アカウント へのシングルサインオン・アクセスを持つユーザーを AWS Organizationsに委譲し、実施できるようにするための事前定義された権限を提供します。このサービスは、組織 AWS アカウント 内のすべての

サービスにリンクされたロールをプロビジョニングすることで、この機能を有効にします。その後、このサービスは、IAM Identity Center などの他の AWS サービスがそれらのロールを活用してサービス関連のタスクを実行できるようにします。詳細については、[「AWS Organizations およびサービスにリンクされたロール」](#) を参照してください。

IAM Identity Center を有効にすると、IAM Identity Center は AWS Organizations の組織内のすべてのアカウントにサービスにリンクされたロールを作成します。また、IAM Identity Center では、その後組織に追加されるすべてのアカウントに、同じサービスにリンクしたロールが作成されます。このロールは、IAM Identity Center が顧客に代わって各アカウントのリソースにアクセスすることを可能にします。詳細については、[「AWS アカウント アクセス」](#) を参照してください。

各で作成されるサービスにリンクされたロール AWS アカウント には、 という名前が付けられます `AWSServiceRoleForSSO`。詳細については、[「IAM Identity Center のサービスリンクロールの使用」](#) を参照してください。

メモ

- AWS Organizations 管理アカウントにサインインしている場合、サービスにリンクされたロールではなく、現在サインインしているロールを使用します。これにより、権限の昇格を防ぐことができます。
- IAM Identity Center が AWS Organizations 管理アカウントで IAM オペレーションを実行すると、すべてのオペレーションは IAM プリンシパルの認証情報を使用して行われます。これにより、CloudTrail のログから、管理アカウントのすべての権限変更を誰が行ったかがわかります。

復元力設計とリージョンごとの動作

IAM Identity Center サービスはフルマネージド型で、Amazon S3 や Amazon EC2 などの可用性と耐久性の高い AWS サービスを使用します。アベイラビリティゾーンに障害が発生した場合でも可用性を確保するため、IAM Identity Center は複数のアベイラビリティゾーンにわたって運用されています。

AWS Organizations 管理アカウントで IAM アイデンティティセンターを有効にします。これは、IAM Identity Center がすべての AWS アカウントのロールをプロビジョニング、プロビジョニング解除、更新できるようにするために必要です。IAM Identity Center を有効にすると、現在選択されている AWS リージョン にデプロイされます。特定の AWS リージョンにデプロイする場合は、IAM Identity Center を有効にする前にリージョンの選択を変更してください。

Note

IAM Identity Center は、プライマリリージョンからのみアクセス権限セットとアプリケーションへのアクセスを制御します。IAM Identity Center が 1 つのリージョンで運用されている場合は、アクセス制御に関連するリスクを考慮することをお勧めします。

IAM Identity Center はサービスを有効にしたリージョンからのアクセスを決定しますが、AWS アカウントはグローバルです。つまり、ユーザーが IAM アイデンティティセンターにサインインすると、IAM アイデンティティセンター AWS アカウント 経由で にアクセスすると、どのリージョンでも操作できます。ただし、Amazon SageMaker AI などのほとんどの AWS マネージドアプリケーションは、ユーザーが認証してこれらのアプリケーションへのアクセスを割り当てるために、IAM Identity Center と同じリージョンにインストールする必要があります。IAM Identity Center でアプリケーションを使用する場合のリージョンの制約については、アプリケーションのドキュメントを参照してください。

IAM Identity Center を使用して、アプリケーションが構築されているプラットフォームやクラウドに関係なく、パブリック URL を介してアクセス可能な SAML ベースのアプリケーションへのアクセスを認証および認可することもできます。

組織インスタンスに接続されていないもう一つの分離されたコントロールポイントが作成されるため、復元性を実装する手段として [IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンス](#) を使用することはお勧めしません。

可用性を考慮した設計

次の表は、IAM アイデンティティセンターの設計に組み込まれた可用性を示しています。これらの値は、サービスレベルアグリーメントや保証を表すものではなく、むしろソリューションの設計目標を示すものと考えてください。可用性のパーセンテージは、データまたは機能へのアクセス性の目安であり、耐久性 (データの長期保持など) を示す数値ではありません。

サービスコンポーネント	可用性の設計目標
データプレーン (サインインを含む)	99.95%
コントロールプレーン	99.90%

への緊急アクセスを設定する AWS Management Console

IAM Identity Center は可用性の高い AWS インフラストラクチャから構築され、アベイラビリティゾーンアーキテクチャを使用して単一障害点を排除します。万一 IAM アイデンティティセンターやの AWS リージョン 中断が発生した場合に保護を強化するために、への一時的なアクセスを提供するために使用できる設定を設定することをお勧めします AWS Management Console。

AWS では、次のことができます。

- [サードパーティ IdP を IAM Identity Center に接続します](#)。
- [SAML 2.0 ベースのフェデレーション](#) AWS アカウント を使用して、サードパーティー IdP を個々のに接続します。

IAM Identity Center を使用している場合は、これらの機能を使用して、以下のセクションで説明する緊急アクセス設定を作成できます。この設定により、IAM Identity Center を AWS アカウント アクセスのメカニズムとして使用できます。IAM Identity Center が中断された場合、緊急対応ユーザーは、アカウントへのアクセスに使用するのと同じ認証情報を使用して、直接フェデレーション AWS Management Console を通じてにサインインできます。この設定は、IAM Identity Center は使用できないが、IAM データプレーンと外部 ID プロバイダー (IdP) は使用できる場合に機能します。

Important

必要な IAM ロールを作成するためのアクセスも中断されると設定を作成できないため、中断が発生する前にこの設定をデプロイすることをお勧めします。また、この設定を定期的にテ

ストして、IAM Identity Center が中断された場合の対処方法をチームが理解できるようにしてください。

トピック

- [緊急アクセス設定の概要](#)
- [重要な運用上の役割を設計する方法](#)
- [アクセスモデルを計画する方法](#)
- [緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法](#)
- [緊急アクセス設定の作成方法](#)
- [緊急事態に備えたタスク](#)
- [緊急フェイルオーバープロセス](#)
- [通常の運用に戻る](#)
- [Okta でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションの 1 回限りの設定を行う](#)

緊急アクセス設定の概要

緊急アクセスを設定するには、次のタスクを完了する必要があります。

1. [AWS Organizationsで、組織の緊急対応アカウントを作成してください](#)。このアカウントは緊急作業用のアカウントになります。
2. [SAML 2.0 ベースのフェデレーション](#)を使用して IdP を緊急対応アカウントに接続します。
3. 緊急対応アカウントで、[サードパーティーの ID プロバイダーフェデレーション用のロールを作成](#)します。また、各ワークロードアカウントに、必要な権限を持つ緊急対応ロールを作成します。
4. 緊急対応アカウントで作成した [IAM ロールに、ワークロードアカウントへのアクセスを委任](#)します。緊急対応アカウントへのアクセスを許可するには、メンバーなしで IdP に緊急対応グループを作成します。
5. IdP に [SAML 2.0 フェデレーションの AWS Management Consoleへのアクセスを有効にする](#)ルールを作成して、IdP 内の緊急対応グループが、緊急対応ロールを使用できるようにします。


IdP の緊急対応グループにはメンバーがないため、通常の運用中は誰も緊急対応アカウントにアクセスできません。IAM Identity Center に障害が発生した場合は、IdP を使用して信頼できるユーザーを IdP の緊急対応グループに追加します。その後、これらのユーザーは IdP にサインインし、に移

動して AWS Management Console、緊急対応アカウントの緊急対応ロールを引き受けることができます。そこから、これらのユーザーは、運用作業を行う必要があるワークロードアカウントの緊急アクセスロールに[ロールを切り替える](#) ことができます。

重要な運用上の役割を設計する方法

この設計では、ユーザーが重要な運用ロールを引き受けられるように、IAM を介してフェデレーション AWS アカウント する単一の を設定します。重要な運用ロールには、ユーザーがワークロードアカウントで対応するロールを引き受けることを許可する信頼ポリシーがあります。ワークロードアカウントのロールは、ユーザーが重要な作業を行うために必要な権限を提供します。

次の図は、設計の概要を示しています。




アクセスモデルを計画する方法

緊急アクセスを設定する前に、アクセスモデルがどのように機能するかについての計画を立ててください。このプランを作成するには、次の手順に従います。

1. IAM Identity Center の中断時に AWS アカウント 緊急オペレーターのアクセスが不可欠な を特定します。例えば、本番アカウントはおそらく必要ですが、開発用アカウントとテスト用アカウントはそうではない場合があります。
2. このようなアカウントのコレクションに関して、アカウントに必要な具体的な重要な役割を特定してください。これらのアカウント全体で、それぞれのロールで何ができるかを一貫して定義してください。これにより、クロスアカウントロールを作成する緊急アクセスアカウントでの作業が簡素化されます。これらのアカウントでは、読み取り専用 (RO) と運用 (Ops) という 2 つの異なるロールから始めることをお勧めします。必要に応じて、さらに役割を作成し、これらの役割をセットアップ内のより明確な緊急アクセスユーザーのグループにマッピングできます。
3. IdP で緊急アクセスグループを特定して作成します。グループメンバーは、緊急アクセスロールへのアクセスを委任しているユーザーです。
4. これらのグループが緊急アクセスアカウントで引き受けることができるロールを定義します。そのためには、グループがアクセスできるロールを一覧表示するクレームを生成するルールを IdP で定義します。その後、これらのグループが緊急アクセスアカウントの「読み取り専用」または「オペレーション」のロールを引き受けることができます。これらのロールから、ワークロードアカウントの対応するロールを引き受けることができます。

緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法

次の図は、緊急アクセス グループを緊急アクセスアカウントのロールにマップする方法を示しています。この図には、緊急アクセスアカウントロールがワークロードアカウント内の対応するロールにアクセスできるようにする、アカウント間ロールの信頼関係も示されています。緊急時対応計画の設計では、これらのマッピングを出発点として使用することをお勧めします。



緊急アクセス設定の作成方法

次のマッピング テーブルを使用して、緊急アクセス設定を作成します。この表は、ワークロードアカウントにおける読み取り専用 (RO) と運用 (Ops) の 2 つのロールと、対応する信頼ポリシーと権限ポリシーを含む計画を反映しています。信頼ポリシーにより、緊急アクセスアカウントロールが個々のワークロードのアカウントロールにアクセスできるようになります。個々のワークロードアカウントロールには、そのロールが、アカウント内で実行できる操作に関するアクセス権限ポリシーもあります。アクセス権限ポリシーは、[AWS マネージドポリシー](#) でも [カスタマー管理ポリシー](#) でもかまいません。

アカウント	作成するロール	信頼ポリシー	アクセス権限ポリシー
アカウント 1	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role1_RO	arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
アカウント 1	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role1_Ops	arn:aws:iam::aws:policy/job-function/SystemAdministrator

アカウント	作成するロール	信頼ポリシー	アクセス権限ポリシー
アカウント 2	Emergency Access_RO	Emergency Access_Role2_RO	arn:aws:iam::aws:p olicy/ReadOnlyAccess
アカウント 2	Emergency Access_Ops	Emergency Access_Role2_Ops	arn:aws:iam::aws:p olicy/job-function/ SystemAdministrator
緊急アクセスアカウ ント	Emergency Access_Role1_RO Emergency Access_Role1_Ops Emergency Access_Role2_RO Emergency Access_Role2_Ops	IdP	アカウント内の ロールリソースの AssumeRole

このマッピングプランでは、緊急アクセスアカウントには 2 つの読み取り専用ロールと 2 つの操作ロールが含まれています。これらのロールは IdP を信頼して、アサーションでロールの名前を渡すことにより、選択したグループがロールにアクセスすることを認証および認可します。ワークロードのアカウント 1 とアカウント 2 には、対応する読み取り専用ロールと運用ロールがあります。ワークロードアカウント 1 の場合、EmergencyAccess_ROロールは緊急アクセスアカウントにあるEmergencyAccess_Role1_ROロールを信頼します。この表では、ワークロードアカウントの読み取り専用ロール、運用ロール、および対応する緊急アクセスロール間の類似の信頼パターンを示しています。

緊急事態に備えたタスク

緊急アクセス設定を準備するために、緊急事態が発生する前に次のタスクを実行するようお勧めします。

1. IdP でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションを設定します。詳細については、「[Okta でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションの 1 回限りの設定を行う](#)」を参照してください。
2. イベント中にアクセス可能な緊急アクセスアカウントに IdP 接続を作成します。
3. 上記のマッピング表で説明されているように、緊急アクセスアカウントに緊急アクセスロールを作成します。
4. 各ワークロードアカウントに、信頼ポリシーと権限ポリシーを含む一時的な運用ロールを作成します。
5. IdP に一時的な運用グループを作成します。グループ名は、一時的な運用ロールの名前によって異なります。
6. 直接 IAM フェデレーションをテストします。
7. IdP の IdP フェデレーションアプリケーションを無効にして、通常の使用を防止します。

緊急フェイルオーバープロセス

IAM Identity Center インスタンスが使用できず、AWS マネジメントコンソールへの緊急アクセスを提供する必要があると判断した場合は、次のフェイルオーバープロセスをお勧めします。

1. IdP 管理者は IdP でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションを有効にします。
2. ユーザーは、E メールリクエスト、Slack チャンネル、その他の通信手段など、既存のメカニズムを通じて一時的運用グループへのアクセスをリクエストします。
3. 緊急アクセスグループに追加したユーザーは IdP にサインインし、緊急アクセスアカウントを選択すると、ユーザーは緊急アクセスアカウントで使用するロールを選択します。これらのロールから、緊急アカウントロールと相互に信頼されている、対応するワークロードアカウントのロールを引き受けることができます。

通常の運用に戻る

[AWS Health Dashboard](#) をチェックして、IAM Identity Center サービスの状態がいつ回復したかを確認します。通常の運用に戻すには、次のステップを実行します。

1. IAM Identity Center サービスのステータスアイコンにサービスが正常であることが示されたら、IAM Identity Center にサインインします。

2. IAM Identity Center に正常にサインインできたら、IAM Identity Center が利用可能であることを緊急アクセスユーザーに伝えてください。これらのユーザーにサインアウトし、AWS アクセスポータルを使用して IAM アイデンティティセンターにサインインするように指示します。
3. すべての緊急アクセスユーザーがサインアウトしたら、IdP で IdP フェデレーションアプリケーションを無効にします。このタスクは勤務時間後に実行することをお勧めします。
4. IdP の緊急アクセスグループからすべてのユーザーを削除します。

緊急アクセスロールのインフラストラクチャはバックアップアクセスプランとしては残っていますが、現在は無効になっています。

Okta でダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションの 1 回限りの設定を行う

1. 管理者アクセス権限を持つユーザーとしてご自身のOktaアカウントにサインインします。
2. Okta 管理コンソールの [アプリケーション] で、[アプリケーション] を選択します。
3. [アプリカタログを参照] を選択します。[AWS アカウントフェデレーション] を検索して選択します。それから[統合の追加] を選択します。
4. 「アカウントフェデレーションに SAML 2.0 を設定する方法」の AWS 手順に従って、で直接 IAM フェデレーションを設定します。 [AWS](#)
5. [サインオンオプション] タブで [SAML 2.0] を選択し、[グループフィルター] と [ロール値パターン] の設定を入力します。ユーザーディレクトリのグループ名は、設定するフィルターによって異なります。

Group Filter

`^aws\#\S+\#(?{{role}})[\w\-\+)]\#(?{{accountid}}\d+)\$`

Role Value Pattern

`arn:aws:iam::{{accountid}}:saml-provider/Okta,arn:aws:iam::{{accountid}}:role/{{role}}`

上の図では、role 変数は緊急アクセスアカウントの緊急運用のロール用です。例えば、でEmergencyAccess_Role1_R0ロール (マッピングテーブルで説明) を作成し AWS アカウント 123456789012、グループフィルター設定が上の図に示すように設定されている場合、グループ名は になりますaws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012。

6. ディレクトリ (Active Directory 内のディレクトリなど) に緊急アクセスグループを作成し、ディレクトリの名前 (例:aws#EmergencyAccess_Role1_R0#123456789012) を指定します。既存のプロビジョニングメカニズムを使用して、ユーザーをこのグループに割り当てます。

7. 緊急アクセスアカウントで、中断中に緊急アクセスの役割を引き受けるのに必要なアクセス許可を提供する[カスタム信頼ポリシーを設定](#)します。EmergencyAccess_Role1_R0 ロールに添付されているカスタム 信頼ポリシー のステートメントの例を以下に示します。図については、[緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法](#) の図の緊急アカウントを参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Federated": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Okta"
      },
      "Action": [
        "sts:AssumeRoleWithSAML",
        "sts:SetSourceIdentity",
        "sts:TagSession"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "SAML:aud": "https://~/~/signin.aws.amazon.com/saml"
        }
      }
    }
  ]
}
```

8. 以下は、EmergencyAccess_Role1_R0ロールに適用されているアクセス 権限ポリシー のステートメントの例です。図については、[緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法](#) の図の緊急アカウントを参照してください。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::<account 1>:role/EmergencyAccess_R0",
        "arn:aws:iam::<account 2>:role/EmergencyAccess_R0"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ]  
}
```

9. ワークロードアカウントで、カスタム信頼ポリシーを設定します。EmergencyAccess_R0 ロールに添付されている 信頼ポリシー のステートメントの例を以下に示します。この例では、アカウント 123456789012 は緊急アクセスアカウントです。図については、[緊急時のロール、アカウント、グループのマッピングを設計する方法](#)の図の「ワークロードアカウント」を参照してください。

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

 Note

ほとんどの IdPs では、必要になるまでアプリケーション統合を無効にしておくことができます。緊急アクセスが必要となるまで、IdP のダイレクト IAM フェデレーションアプリケーションを無効にしたままにしておくことをお勧めします。

のセキュリティ AWS IAM Identity Center

でのクラウドセキュリティが最優先事項 AWS です。お客様は AWS、セキュリティを最も重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを活用できます。

セキュリティは、AWS お客様とお客様の間の責任共有です。[責任共有モデル](#)では、これをクラウドのセキュリティおよびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

- クラウドのセキュリティ – AWS クラウドで AWS サービスを実行するインフラストラクチャを保護する AWS 責任があります。AWS また、では、安全に使用できるサービスも提供しています。[「AWS」コンプライアンスプログラム](#)の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証しています。が適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については AWS IAM Identity Center、[AWS「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内のサービス」](#)を参照してください。
- クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS サービスによって決まります。また、ユーザーは、データの機密性、会社の要件、適用される法律や規制など、その他の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、IAM Identity Center が使用する際の責任共有モデルの適用法を理解するのに役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように IAM Identity Center を設定する方法について説明します。また、IAM Identity Center リソースのモニタリングや保護に役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

トピック

- [IAM Identity Center の ID とアクセス管理](#)
- [IAM Identity Center コンソールと API 認可](#)
- [AWS STS IAM Identity Center の条件コンテキストキー](#)
- [IAM Identity Center でのロギングとモニタリング](#)
- [IAM Identity Center のコンプライアンス検証](#)
- [IAM Identity Center の障害への耐性](#)
- [IAM Identity Center でのインフラストラクチャのセキュリティ](#)

IAM Identity Center の ID とアクセス管理

IAM Identity Center にアクセスするには AWS、ガリクエストの認証に使用できる認証情報が必要です。これらの認証情報には、AWS マネージドアプリケーションなどの AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可が必要です。

AWS アクセスポータルへの認証は、IAM Identity Center に接続したディレクトリによって制御されます。ただし、AWS アクセスポータル内からユーザーが利用できる に対する認可 AWS アカウントは、次の 2 つの要因によって決まります。

1. IAM Identity Center コンソール AWS アカウント でアクセス権が割り当てられているユーザー。詳細については、「[へのシングルサインオンアクセス AWS アカウント](#)」を参照してください。
2. それらの AWS アカウントに適切なアクセス権を付与するために、IAM Identity Center コンソールでエンドユーザーにどのレベルのアクセス権限が付与されているか。詳細については、「[アクセス許可セットの作成、管理と削除](#)」を参照してください。

以下のセクションでは、管理者が IAM Identity Center コンソールへのアクセスを制御する方法や、IAM Identity Center コンソールから日常のタスクの管理アクセスを委任する方法について説明します。

- [認証](#)
- [アクセスコントロール](#)

認証

[IAM ID](#) AWS を使用して にアクセスする方法について説明します。

アクセスコントロール

有効な認証情報があればリクエストを認証できますが、権限が付与されている場合を除き、IAM Identity Center リソースの作成やアクセスはできません。例えば、IAM Identity Center 接続先ディレクトリを作成するためのアクセス権限が必要です。

次のセクションでは、IAM Identity Center の権限を管理する方法について説明します。最初に概要のセクションを読むことをお勧めします。

- [IAM Identity Center リソースへのアクセス権限の管理の概要](#)

- [IAM Identity Center の ID ベースのポリシーの例](#)
- [IAM Identity Center のサービスリンクロールの使用](#)

IAM Identity Center リソースへのアクセス権限の管理の概要

すべての AWS リソースは、によって所有され AWS アカウント、リソースを作成またはアクセスするアクセス許可はアクセス許可ポリシーによって管理されます。アクセスを提供するには、アカウント管理者は、IAM ID (つまり、ユーザー、グループ、ロール) に権限ポリシーを追加します。一部のサービス (AWS Lambda など) は、アクセス権限ポリシーをリソースに追加することができます。

Note

アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[IAM ベストプラクティス](#)」を参照してください。

トピック

- [IAM Identity Center リソースと運用](#)
- [リソース所有権についての理解](#)
- [リソースへのアクセスの管理](#)
- [ポリシー要素の指定: アクション、効果、リソース、プリンシパル](#)
- [ポリシーの条件の指定](#)

IAM Identity Center リソースと運用

IAM Identity Center で、主なリソースはアプリケーションのインスタンス、プロファイル、アクセス権限セットです。

リソース所有権についての理解

リソース所有者は、リソースを AWS アカウント 作成した です。つまり、リソース所有者は、リソースを作成するリクエスト AWS アカウント を認証するプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、または IAM ロール) の です。次の例は、この仕組みを示しています。

- がアプリケーションインスタンスやアクセス許可セットなどの IAM Identity Center リソース AWS アカウントのルートユーザー を作成する場合、AWS アカウント はそのリソースの所有者です。

- AWS アカウントにユーザーを作成し、そのユーザーに IAM Identity Center リソースを作成するアクセス許可を付与すると、そのユーザーは IAM Identity Center リソースを作成できます。ただし、ユーザーが属する AWS アカウントがリソースを所有します。
- IAM Identity Center リソースを作成するアクセス許可を持つ AWS アカウントに IAM ロールを作成する場合、ロールを引き受けることができるすべてのユーザーが IAM Identity Center リソースを作成できます。ロールが属する AWS アカウントは、IAM Identity Center リソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理

アクセス権限ポリシー では、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許可ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note

このセクションでは、IAM Identity Center のコンテキストでの IAM の使用について説明します。ここでは、IAM サービスに関する詳細情報を提供しません。IAM に関する詳細なドキュメントについては、「IAM ユーザーガイド」の「[What is IAM?](#)」(IAM とは ?) を参照してください。IAM ポリシー構文の詳細と説明については、「IAM ユーザーガイド」の「[AWS IAM ポリシーリファレンス](#)」を参照してください。

IAM ID にアタッチされているポリシーは、ID ベース のポリシー (IAM ポリシー) と呼ばれます。リソースにアタッチされているポリシーは、リソースベース のポリシーと呼ばれます。IAM Identity Center では、ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) のみがサポートされます。

トピック

- [ID ベースのポリシー \(IAM ポリシー\)](#)
- [リソースベースのポリシー](#)

ID ベースのポリシー (IAM ポリシー)

IAM ID にアクセス権限を追加できます。例えば、次のオペレーションを実行できます。

- のユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチ AWS アカウントする – アカウント管理者は、特定のユーザーに関連付けられているアクセス許可ポリシーを使用して、そのユーザー

に新しいアプリケーションなどの IAM Identity Center リソースを追加するアクセス許可を付与できます。

- アクセス権限ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントの許可を付与) - ID ベースのアクセス権限ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントの権限を付与することができます。

IAM を使用したアクセス許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[アクセス管理](#)」を参照してください。

次のアクセス権限ポリシーは、List で始まるすべてのアクションを実行するためのアクセス権限をユーザーに付与します。これらのアクションは、アプリケーションインスタンスやアクセス権限セットなどの IAM Identity Center リソースに関する情報を表示します。Resource 要素内のワイルドカード文字 (*) は、アカウントによって所有されるすべての IAM Identity Center リソースに対してそれらのアクションが許可されることを示します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sso:List*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

IAM Identity Center で ID ベースのポリシーを使用する場合の詳細については、[IAM Identity Center の ID ベースのポリシーの例](#) を参照してください。ユーザー、グループ、ロール、アクセス権限の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[ID \(ユーザー、グループ、ロール\)](#)」を参照してください。

リソースベースのポリシー

Simple Storage Service (Amazon S3) などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポートされています。例えば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管理できます。IAM Identity Center では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

ポリシー要素の指定：アクション、効果、リソース、プリンシパル

IAM Identity Center のリソースごとに (「[IAM Identity Center リソースと運用](#)」参照)、このサービスは、一連の API オペレーションを定義します。こうした API 操作の権限を付与するために、IAM Identity Center はポリシーに特定できる一連のアクションを定義します。API オペレーションを実行する場合には、複数のアクションに対するアクセス許可が必要になることがあります。

以下は、基本的なポリシーの要素です。

- リソース - ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。
- アクション - アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースの操作を識別します。例えば、`sso:DescribePermissionsPolicies` 権限では、IAM Identity Center `DescribePermissionsPolicies` の操作を行うためのユーザー権限が与えられています。
- 効果 - ユーザーが特定のアクションを要求する際の効果を指定します。許可または拒否のいずれかになります。リソースへのアクセスを明示的に付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されます。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されている場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
- プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、アクセス許可 (リソースベースのポリシーにのみ適用) を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定します。IAM Identity Center では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

IAM ポリシーの構文と説明の詳細はこちら IAM ユーザーガイドの [AWS IAM ポリシーリファレンス](#)。

ポリシーの条件の指定

アクセス権限を付与するとき、アクセスポリシー言語を使用して、ポリシーを有効にするために必要な条件を指定できます。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリシー言語での条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[条件](#)」を参照してください。

条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。IAM Identity Center に固有の条件キーはありません。ただし、必要に応じて使用できる AWS 条件キーがあります。AWS キーの完全なリストについては、IAM ユーザーガイドの「[利用可能なグローバル条件キー](#)」を参照してください。

IAM Identity Center の ID ベースのポリシーの例

このトピックでは、IAM Identity Center を管理する権限をユーザーとロールに付与するために作成できる IAM ポリシーの例を紹介します。

Important

初めに、IAM Identity Center のリソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオプションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、「[IAM Identity Center リソースへのアクセス権限の管理の概要](#)」を参照してください。

このセクションでは、次のトピックを対象としています。

- [カスタムポリシーの例](#)
- [IAM Identity Center コンソールの使用に必要な権限](#)

カスタムポリシーの例

このセクションでは、カスタム IAM ポリシーを必要とする一般的なユースケースの例を示します。これらのポリシーの例は ID ベースのポリシーであり、プリンシパル要素を指定しません。これは、ID ベースのポリシーでは、権限を取得するプリンシパルを指定しないためです。代わりに、ポリシーをプリンシパルにアタッチします。IAM ロールに ID ベースの権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリシーで識別されたプリンシパルが許可を得ることになります。IAM で ID ベースのポリシーを作成し、ユーザー、グループ、ロールにアタッチできます。IAM Identity Center でアクセス権限セットを作成するときに、これらのポリシーを IAM Identity Center のユーザーに適用することもできます。

Note

お使いの環境用のポリシーを作成するときにこれらの例を使用し、これらのポリシーを本番環境に展開する前に、肯定的な（「アクセス許可」）テストケースと否定的な（「アクセス拒否」）テストケースの両方をテストしてください。IAM ポリシーシミュレーターの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[Testing IAM policies with the IAM policy simulator](#)」（IAM Policy Simulator を使用した IAM ポリシーのテスト）を参照してください。

トピック

- [例 1: ユーザーに IAM Identity Center の表示を許可する](#)
- [例 2: IAM Identity Center AWS アカウント で へのアクセス許可の管理をユーザーに許可する](#)
- [例 3: IAM Identity Center でのアプリケーション管理をユーザーに許可する](#)
- [例 4: Identity Center ディレクトリのユーザーとグループの管理をユーザーに許可する](#)

例 1: ユーザーに IAM Identity Center の表示を許可する

次のアクセス権限ポリシーは、ユーザーに読み取り権限を付与し、IAM Identity Center 内で設定されたすべての設定やディレクトリ情報を閲覧できるようにします。

Note

このポリシーは、例示のみを目的として提供されています。本番環境では、IAM Identity Center の ViewOnlyAccess AWS 管理ポリシーを使用することをお勧めします。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "VisualEditor0",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:DescribeDirectories",
        "ds:DescribeTrusts",
        "iam:ListPolicies",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:DescribeAccount",
        "organizations:ListParents",
        "organizations:ListChildren",
        "organizations:ListAccounts",
        "organizations:ListRoots",
        "organizations:ListAccountsForParent",
        "organizations:ListDelegatedAdministrators",
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",

```



```

        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:SearchUsers",
        "sso-directory:SearchGroups"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

例 2: IAM Identity Center AWS アカウント へのアクセス許可の管理をユーザーに許可する

以下のアクセス権限ポリシーでは、ユーザーが AWS アカウントアカウントのアクセス権限セットを作成、管理、デプロイできる許可を付与しています。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:AttachManagedPolicyToPermissionSet",
        "sso:CreateAccountAssignment",
        "sso:CreatePermissionSet",
        "sso>DeleteAccountAssignment",
        "sso>DeleteInlinePolicyFromPermissionSet",
        "sso>DeletePermissionSet",
        "sso:DetachManagedPolicyFromPermissionSet",
        "sso:ProvisionPermissionSet",
        "sso:PutInlinePolicyToPermissionSet",
        "sso:UpdatePermissionSet"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "IAMListPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:ListRoles",
        "iam:ListPolicies"
      ],

```

```

        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:AttachRolePolicy",
            "iam:CreateRole",
            "iam>DeleteRole",
            "iam>DeleteRolePolicy",
            "iam:DetachRolePolicy",
            "iam:GetRole",
            "iam:ListAttachedRolePolicies",
            "iam:ListRolePolicies",
            "iam:PutRolePolicy",
            "iam:UpdateRole",
            "iam:UpdateRoleDescription"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:GetSAMLProvider"
        ],
        "Resource": "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*_DO_NOT_DELETE"
    }
]
}

```

Note

"Sid": "IAMListPermissions"、および "Sid": "AccessToSSOProvisionedRoles" セクションにリストされている追加のアクセス許可は、ユーザーが AWS Organizations 管理アカウントで割り当てを作成できるようにするためにのみ必要です。場合によっては、これらのセクションに `iam:UpdateSAMLProvider` を追加する必要があります。

例 3: IAM Identity Center でのアプリケーション管理をユーザーに許可する

以下のアクセス権限ポリシーは、IAM Identity Center カタログ内から事前に統合された SaaS アプリケーションを含む IAM Identity Center のアプリケーションをユーザーが表示および設定できるようにするための許可を付与するものです。

Note

以下のポリシー例で使用されている `sso:AssociateProfile` 操作は、ユーザーおよびグループのアプリケーションへの割り当てを管理するために必要です。また、既存のアクセス許可セット AWS アカウント を使用して、ユーザーにユーザーとグループを割り当てることもできます。ユーザーが IAM Identity Center 内で AWS アカウント アクセスを管理する必要があり、アクセス許可セットを管理するために必要なアクセス許可が必要な場合は、「」を参照してください[例 2: IAM Identity Center AWS アカウント へのアクセス許可の管理をユーザーに許可する](#)。

2020 年 10 月時点で、これらの運用の多くは AWS コンソールからのみ利用可能です。この例のポリシーには、リスト、取得、検索などの「読み取り」アクションが含まれており、この場合のコンソールエラーのないオペレーションに関連します。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:AssociateProfile",
        "sso:CreateApplicationInstance",
        "sso:ImportApplicationInstanceServiceProviderMetadata",
        "sso>DeleteApplicationInstance",
        "sso>DeleteProfile",
        "sso:DisassociateProfile",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceServiceProviderConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceDisplayData",
        "sso>DeleteManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateApplicationInstanceStatus",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:UpdateManagedApplicationInstanceStatus",
        "sso>CreateManagedApplicationInstance",

```

```

        "sso:UpdateApplicationInstanceSecurityConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseConfiguration",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:CreateApplicationInstanceCertificate",
        "sso:UpdateApplicationInstanceResponseSchemaConfiguration",
        "sso:UpdateApplicationInstanceActiveCertificate",
        "sso>DeleteApplicationInstanceCertificate",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

例 4: Identity Center ディレクトリのユーザーとグループの管理をユーザーに許可する

以下のアクセス権限ポリシーは、ユーザーが IAM Identity Center でユーザーとグループを作成、表示、修正、削除するための許可を付与します。

場合によっては、IAM Identity Center のユーザーやグループを直接変更することが制限されている場合もあります。例えば、アクティブディレクトリや、自動プロビジョニングが有効になっている外部の ID プロバイダーが ID ソースとして選択されている場合などです。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "sso-directory:ListGroupForUser",
      "sso-directory:DisableUser",
      "sso-directory:EnableUser",
      "sso-directory:SearchGroups",
      "sso-directory>DeleteGroup",
      "sso-directory:AddMemberToGroup",
      "sso-directory:DescribeDirectory",
      "sso-directory:UpdateUser",
      "sso-directory:ListMembersInGroup",
      "sso-directory:CreateUser",
      "sso-directory:DescribeGroups",
      "sso-directory:SearchUsers",
      "sso:ListDirectoryAssociations",
      "sso-directory:RemoveMemberFromGroup",
      "sso-directory>DeleteUser",
      "sso-directory:DescribeUsers",
      "sso-directory:UpdateGroup",
      "sso-directory:CreateGroup"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}

```

IAM Identity Center コンソールの使用に必要な権限

ユーザーが IAM Identity Center コンソールをエラーなく使用するためには、追加の権限が必要です。これらの最小限必要な権限よりも制限された IAM ポリシーを作成している場合、そのポリシーを使用するユーザーに対してコンソールは意図したとおりには機能しません。以下の例では、IAM Identity Center コンソール内でエラーのない運用を行うために必要となる権限のセットを示しています。

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sso:DescribeAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:DescribeAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:DescribePermissionSet",
        "sso:DescribePermissionSetProvisioningStatus",

```

```

        "sso:DescribePermissionsPolicies",
        "sso:DescribeRegisteredRegions",
        "sso:GetApplicationInstance",
        "sso:GetApplicationTemplate",
        "sso:GetInlinePolicyForPermissionSet",
        "sso:GetManagedApplicationInstance",
        "sso:GetMfaDeviceManagementForDirectory",
        "sso:GetPermissionSet",
        "sso:GetPermissionsPolicy",
        "sso:GetProfile",
        "sso:GetSharedSsoConfiguration",
        "sso:GetSsoConfiguration",
        "sso:GetSSOStatus",
        "sso:GetTrust",
        "sso:ListAccountAssignmentCreationStatus",
        "sso:ListAccountAssignmentDeletionStatus",
        "sso:ListAccountAssignments",
        "sso:ListAccountsForProvisionedPermissionSet",
        "sso:ListApplicationInstanceCertificates",
        "sso:ListApplicationInstances",
        "sso:ListApplications",
        "sso:ListApplicationTemplates",
        "sso:ListDirectoryAssociations",
        "sso:ListInstances",
        "sso:ListManagedPoliciesInPermissionSet",
        "sso:ListPermissionSetProvisioningStatus",
        "sso:ListPermissionSets",
        "sso:ListPermissionSetsProvisionedToAccount",
        "sso:ListProfileAssociations",
        "sso:ListProfiles",
        "sso:ListTagsForResource",
        "sso-directory:DescribeDirectory",
        "sso-directory:DescribeGroups",
        "sso-directory:DescribeUsers",
        "sso-directory:ListGroupsForUser",
        "sso-directory:ListMembersInGroup",
        "sso-directory:SearchGroups",
        "sso-directory:SearchUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}

```

AWS IAM Identity Center の マネージドポリシー

チームが必要とする権限のみを提供する [IAM カスタマーマネージメントポリシー](#)を作成するには、時間と専門知識が必要です。管理 AWS ポリシーを使用すると、すぐに開始できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS アカウントで利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については「IAM ユーザーガイド」の「[AWS マネージドポリシー](#)」を参照してください。

AWS サービスは、AWS 管理ポリシーを維持および更新します。AWS 管理ポリシーのアクセス許可は変更できません。サービスでは新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージドポリシーに権限が追加されることがあります。この種類の更新はポリシーがアタッチされている、すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは AWS マネージドポリシーからアクセス許可を削除しないため、ポリシーの更新によって既存のアクセス許可が損なわれることはありません。

さらに、は、複数のサービスにまたがるジョブ関数の マネージドポリシー AWS をサポートしています。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーは、すべての AWS サービスとリソースへの読み取り専用アクセスを提供します。サービスが新機能を起動すると、は新しいオペレーションとリソースの読み取り専用アクセス許可 AWS を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明については、IAM ユーザーガイドの「[AWS ジョブ機能のマネージドポリシー](#)」を参照してください。

ユーザーセッションを一覧表示したり削除したりできる新しいアクションが、新しい名前スペース identitystore-auth で利用できるようになりました。この名前スペースのアクションに対する追加の権限は、このページで更新されます。カスタム IAM ポリシーを作成するときは、identitystore-auth の後に * を使用しないでください。これは、現在または将来名前スペースに存在するすべてのアクションに適用されるためです。

AWS マネージドポリシー: AWSSSOMasterAccountAdministrator

AWSSSOMasterAccountAdministrator ポリシーは、プリンシパルに必要な管理上のアクションを提供するものです。このポリシーは、AWS IAM Identity Center 管理者のジョブロールを実行するプリンシパルを対象としています。時間の経過とともに、提供されるアクションのリストは、IAM Identity Center の既存の機能と管理者として必要なアクションに一致するように更新されます。

AWSSSOMasterAccountAdministrator ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。AWSSSOMasterAccountAdministrator ポリシーを ID にアタッチすると、管理 AWS IAM Identity Center アクセス許可が付与されます。このポリシーを持つプリンシパルは、AWS

Organizations 管理アカウントとすべてのメンバーアカウント内の IAM Identity Center にアクセスできます。このプリンシパルは、IAM Identity Center インスタンス、ユーザー、アクセス権限セット、割り当てを作成する機能を含む、すべての IAM Identity Center の運用を完全に管理することができます。プリンシパルは、AWS 組織メンバーアカウント全体でこれらの割り当てをインスタンス化し、AWS Directory Service マネージドディレクトリと IAM アイデンティティセンター間の接続を確立することもできます。新しい管理機能がリリースされると、アカウント管理者にはこれらの権限が自動的に付与されます。

アクセス権限のグループ化

このポリシーは、提供された一連の許可に基づくステートメントごとにグループ化されます。

- `AWSSSOMasterAccountAdministrator` – IAM Identity Center が `AWSServiceRoleforSSO` という名前の [サービスロール](#) を IAM Identity Center に渡すことを許可します。これにより、後でそのロールを引き受けて、代わりにアクションを実行できるようになります。これは、ユーザーやアプリケーションが IAM Identity Center を有効にするときに必要です。詳細については、「[AWS アカウント アクセス](#)」を参照してください。
- `AWSSSOMemberAccountAdministrator` – IAM Identity Center がマルチアカウント AWS 環境でアカウント管理者アクションを実行できるようにします。詳細については、「[AWS マネージドポリシー: AWSSSOMemberAccountAdministrator](#)」を参照してください。
- `AWSSSOManageDelegatedAdministrator` — IAM Identity Center が組織の委任管理者を登録および登録解除できるようにします。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSSSOMasterAccountAdministrator](#)」を参照してください。

ポリシーに関する追加情報。

IAM Identity Center が初めて有効になると、IAM Identity Center サービスは AWS Organizations 管理アカウント (以前のマスターアカウント) に[サービスにリンクされたロール](#)を作成し、IAM Identity Center がアカウントのリソースを管理できるようにします。必要なアクションは `iam:CreateServiceLinkedRole` と `iam:PassRole` で、以下のスニペットに示されています。

```
{
  "Version" : "2012-10-17",
  "Statement" : [
    {
      "Sid" : "AWSSSOCreateSLR",
      "Effect" : "Allow",
```

```

    "Action" : "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "iam:AWSServiceName" : "sso.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AWSSSOMasterAccountAdministrator",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : "iam:PassRole",
    "Resource" : "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO",
    "Condition" : {
      "StringLike" : {
        "iam:PassedToService" : "sso.amazonaws.com"
      }
    }
  },
  {
    "Sid" : "AWSSSOMemberAccountAdministrator",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
      "ds:DescribeTrusts",
      "ds:UnauthorizeApplication",
      "ds:DescribeDirectories",
      "ds:AuthorizeApplication",
      "iam:ListPolicies",
      "organizations:EnableAWSServiceAccess",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:ListChildren",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "sso:*",
      "sso-directory:*",
      "identitystore:*",
      "identitystore-auth:*",

```

```

        "ds:CreateAlias",
        "access-analyzer:ValidatePolicy",
        "signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole",
        "signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole"
    ],
    "Resource" : "*"
},
{
    "Sid" : "AWSSSOManageDelegatedAdministrator",
    "Effect" : "Allow",
    "Action" : [
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"
    ],
    "Resource" : "*",
    "Condition" : {
        "StringEquals" : {
            "organizations:ServicePrincipal" : "sso.amazonaws.com"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AllowDeleteSyncProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:identity-sync:*:*:profile/*"
    ]
}
]
}

```

AWS マネージドポリシー: AWSSSOMemberAccountAdministrator

AWSSSOMemberAccountAdministrator ポリシーは、プリンシパルに必要な管理上のアクションを提供するものです。このポリシーは、IAM Identity Center 管理者のジョブのロールを遂行するプリンシパルを対象とします。時間の経過とともに、提供されるアクションのリストは、IAM Identity Center の既存の機能と管理者として必要なアクションに一致するように更新されます。

AWSSSOMemberAccountAdministrator ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。AWSSSOMemberAccountAdministrator ポリシーを ID にアタッチすると、管理 AWS IAM Identity Center アクセス許可が付与されます。このポリシーを持つプリンシパルは、AWS Organizations 管理アカウントとすべてのメンバーアカウント内の IAM Identity Center にアクセスできます。このプリンシパルは、ユーザー、アクセス権限セット、および割り当てを作成する機能を含む、すべての IAM Identity Center の運用を完全に管理することができます。プリンシパルは、AWS 組織メンバーアカウント全体でこれらの割り当てをインスタンス化し、AWS Directory Service マネージドディレクトリと IAM アイデンティティセンター間の接続を確立することもできます。新しい管理機能がリリースされると、アカウント管理者にはこれらの権限が自動的に付与されます。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSSSOMemberAccountAdministrator](#)」を参照してください。

ポリシーに関する追加情報。

IAM Identity Center 管理者は、IAM Identity Center ディレクトリストア (sso-directory) でユーザー、グループ、パスワードを管理します。アカウント管理者ロールには、以下のアクションの権限が含まれます。

- "sso:*"
- "sso-directory:*"

IAM Identity Center 管理者は、毎日のタスクを実行するために、以下の AWS Directory Service アクションに対する制限されたアクセス許可が必要です。

- "ds:DescribeTrusts"
- "ds:UnauthorizeApplication"
- "ds:DescribeDirectories"
- "ds:AuthorizeApplication"
- "ds:CreateAlias"

これらの権限により、IAM Identity Center の管理者は、既存のディレクトリを特定し、アプリケーションを管理して、IAM Identity Center で使用できるように設定することができます。各アクションの詳細については、「[AWS Directory Service API 権限：アクション、リソース、参照する条件](#)」を参照してください。

IAM Identity Center は、IAM ポリシーを使用して、IAM Identity Center ユーザーにアクセス許可を付与します。IAM Identity Center 管理者は、アクセス権限セットを作成し、それにポリシーをアタッチします。IAM Identity Center 管理者は、作成または更新するアクセス権限セットで使用するポリシーを選択できるように、既存のポリシーを一覧表示するには以下の権限が必要です。安全で機能的な権限を設定するには、IAM Identity Center の管理者が IAM Access Analyzer ポリシー検証を実行する権限を持っている必要があります。

- "iam:ListPolicies"
- "access-analyzer:ValidatePolicy"

IAM Identity Center 管理者は、毎日のタスクを実行するために、以下の AWS Organizations アクションへの制限付きアクセスが必要です。

- "organizations:EnableAWSServiceAccess"
- "organizations:ListRoots"
- "organizations:ListAccounts"
- "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent"
- "organizations:ListAccountsForParent"
- "organizations:DescribeOrganization"
- "organizations:ListChildren"
- "organizations:DescribeAccount"
- "organizations:ListParents"
- "organizations:ListDelegatedAdministrators"
- "organizations:RegisterDelegatedAdministrator"
- "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator"

これらの権限により、IAM Identity Center の管理者は、組織リソース (アカウント) を操作して、以下のような基本的な IAM Identity Center 管理タスクを行うことができます。

- 組織に属する管理アカウントの特定
- 組織に属するメンバーアカウントの識別
- アカウントの AWS サービスアクセスの有効化
- 代理管理者の設定と管理

IAM Identity Center での委任管理者の使用の詳細については、「[委任された管理](#)」を参照してください。これらのアクセス許可を で使用する方法の詳細については AWS Organizations、[「を他の AWS サービス AWS Organizations で使用する」](#)を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSSSODirectoryAdministrator

AWSSSODirectoryAdministrator ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、IAM Identity Center のユーザーとグループに対する管理権限を付与します。このポリシーが適用されたプリンシパルは、IAM Identity Center のユーザーとグループを更新することができます。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSSSODirectoryAdministrator](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSSSOReadOnly

AWSSSOReadOnly ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが IAM Identity Center の情報を閲覧するための読み取り専用の権限を付与します。このポリシーが適用されたプリンシパルは、IAM Identity Center のユーザーやグループを直接表示できません。IAM Identity Center では、このポリシーが適用されたプリンシパルを更新できません。例えば、これらの権限を持つプリンシパルは、IAM Identity Center 設定を閲覧することはできますが、設定値を変更することはできません。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSSSOReadOnly](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSSSODirectoryReadOnly

AWSSSODirectoryReadOnly ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが IAM Identity Center のユーザーとグループを閲覧するための読み取り専用の権限を付与します。このポリシーが適用されたプリンシパルは、IAM Identity Center の割り当て、アクセス権限セット、アプリケーション、または設定を表示できません。IAM Identity Center では、このポリシーが適用されたプリンシパルを更新できません。例えば、これらの権限を持つプリンシパルは、IAM Identity Center ユーザーを表示できますが、ユーザー属性の変更や MFA デバイスの割り当てはできません。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSSSODirectoryReadOnly](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSIdentitySyncFullAccess

AWSIdentitySyncFullAccess ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーが適用されたプリンシパルには、同期プロファイルの作成と削除、同期プロファイルと同期ターゲットとの関連付けまたは更新、同期フィルターの作成、一覧表示、削除、同期の開始または停止を行う完全なアクセス権があります。

アクセス許可の詳細

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSIdentitySyncFullAccess](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSIdentitySyncReadOnlyAccess

AWSIdentitySyncReadOnlyAccess ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

このポリシーは、ユーザーが ID 同期プロファイル、フィルター、およびターゲット設定に関する情報を確認できるようにする読み取り専用の権限を付与します。このポリシーが適用されているプリンシパルは、同期設定を更新できません。例えば、これらのアクセス許可を持つプリンシパルは ID 同期設定を表示できますが、プロファイルやフィルターの値を変更することはできません。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSIdentitySyncReadOnlyAccess](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSSSOServiceRolePolicy

AWSSSOServiceRolePolicy ポリシーは IAM ID に適用できません。

このポリシーは、IAM Identity Center が特定の へのシングルサインオンアクセス権を持つユーザーを委任して強制できるようにするサービスにリンクされたロールにアタッチ AWS アカウント されます AWS Organizations。IAM を有効にすると、サービスにリンクされたロールが組織 AWS アカウント 内のすべての に作成されます。また、IAM Identity Center では、その後組織に追加されるすべてのアカウントに、同じサービスにリンクしたロールが作成されます。このロールは、IAM Identity Center が顧客に代わって各アカウントのリソースにアクセスすることを可能にします。各 で作成されるサービスにリンクされたロール AWS アカウント の名前は ですAWSServiceRoleForSSO。詳細については、「[IAM Identity Center のサービスリンクロールの使用](#)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext

IAM Identity Center アイデンティティコンテキストを持つロールを引き受けると、AWS Security Token Service (AWS STS) は自動的

にAWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContextポリシーをロールにアタッチします。

このポリシーは、IAM アイデンティティセンターID コンテキストで引き受けられるロールで信頼できる ID の伝播を使用する場合に許可されるアクションのリストを提供します。このコンテキストで呼び出される他のすべてのアクションはブロックされます。ID コンテキストは ProvidedContext として渡されます。

このポリシーに対するアクセス権限を確認するには、「AWS Managed Policy Reference」の「[AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext](#)」を参照してください。

IAM Identity Center の AWS マネージドポリシーの更新

次の表は、このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの IAM Identity Center の AWS マネージドポリシーの更新を示しています。このページの変更に関する自動通知については、[IAM Identity Center ドキュメントの履歴] ページの RSS フィードを購読してください。

変更	説明	日付
AWSSSOServiceRolePolicy	このポリシーには、 を呼び出すアクセス許可が含まれるようになりましたidentity-sync:DeleteSyncProfile 。	2025 年 2 月 11 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートするアクションqapps:ListQAppSessionData と qapps:ExportQAppSessionData アクションが含まれるようになりました。	2024 年 10 月 2 日
AWSSSOMasterAccountAdministrator	IAM アイデンティティセンターに、DeleteSyncProfile 権限を付与する新しいアクショ	2024 年 9 月 26 日

変更	説明	日付
	ンが追加され、このポリシーを使用して同期プロファイルを削除できるようになりました。これは DeleteInstance API に関連するアクションです。	
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする s3:ListCallerAccessGrants アクションが含まれるようになりました。	2024 年 9 月 4 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーにはaoss:APIAccessAll 、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする es:ESHttpDelete 、 es:ESHttpHead es:ESHttpPost es:ESHttpGet 、 es:ESHttpPatch 、 および es:ESHttpPut アクションが含まれるようになりました。	2024 年 7 月 12 日

変更	説明	日付
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーにはqapps:PredictQApp 、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする qapps:UpdateQAppSessionMetadata 、 、 、 qapps:ImportDocument qapps:AssociateLibraryItemReview qapps:DissociateLibraryItemReview qapps:GetQAppSession 、 qapps:UpdateQAppSession qapps:GetQAppSessionMetadata 、 、 、 qapps:TagResource アクションが含まれるようになりました。	2024 年 6 月 27 日

変更	説明	日付
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、Amazon EMR で信頼できる ID の伝播をサポートするための elasticmapreduce:AddJobFlowSteps 、elasticmapreduce:DescribeCluster 、elasticmapreduce:CancelSteps 、elasticmapreduce:DescribeStep および elasticmapreduce:ListSteps アクションが含まれるようになりました。	2024 年 5 月 17 日

変更	説明	日付
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、qapps:CreateQApp 、 qapps:PredictProblemStatementFromConversation 、 qapps:PredictQAppFromProblemStatement qapps:CopyQApp 、 qapps:GetQApp qapps:ListQApps 、 qapps:UpdateQApp qapps:DeleteQApp 、 qapps:AssociateQAppWithUser 、 qapps:DissociateQAppFromUser 、 qapps:ImportDocumentToQApp qapps:ImportDocumentToQAppSession 、 qapps:CreateLibraryItem 、 qapps:GetLibraryItem 、 qapps:UpdateLibraryItem qapps:CreateLibraryItemReview qapps:ListLibraryItems qapps:CreateSubscriptionToken qapps:StartQAppSession 、 、 、 および qapps:StopQAppSess	2024 年 4 月 30 日

変更	説明	日付
	ion アクションが含まれ、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートするようになりました。	
AWSSSOMasterAccountAdministrator	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> および <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 26 日

変更	説明	日付
AWSSSOMemberAccountAdministrator	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする <code>signin:CreateTrustedIdentityPropagationApplicationForConsole</code> および <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 26 日
AWSSSOReadOnly	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする <code>signin:ListTrustedIdentityPropagationApplicationsForConsole</code> アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 26 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする <code>qbusiness:PutFeedback</code> アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 26 日

変更	説明	日付
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーにはq:StartConversation 、これらのセッションをサポートするAWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする q:StartTroubleshootingResolutionExplanation 、 、 q:SendMessage q:ListConversations q:GetConversation q:StartTroubleshootingAnalysis 、 q:GetTroubleshootingResults 、 および q:UpdateTroubleshootingCommandResult アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 24 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには、これらのセッションをサポートするAWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする sts:SetContext アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 19 日

変更	説明	日付
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーにはqbusiness:Chat、これらのセッションをサポートする AWS マネージドアプリケーションの ID 拡張コンソールセッションをサポートする qbusiness:ChatSync、qbusiness:ListMessages、qbusiness:ListConversations、、、および qbusiness:DeleteConversation アクションが含まれるようになりました。	2024 年 4 月 11 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーには現在 s3:GetAccessGrantsInstanceForPrefix および s3:GetDataAccess アクションが含まれます。	2023 年 11 月 26 日
AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext	このポリシーは、IAM アイデンティティセンター ID コンテキストで引き受けられるロールで信頼できる ID の伝播を使用する場合に許可されるアクションのリストを提供します。	2023 年 11 月 15 日
AWSSSODirectoryReadOnly	このポリシーには、ユーザーがセッションを一覧表示して取得できるようにする新たな権限を付与された新しい名前空間 identitystore-auth が含まれました。	2023 年 2 月 21 日

変更	説明	日付
AWSSSOServiceRolePolicy	このポリシーにより、管理アカウントに対して UpdateSAMLProvider アクションを実行できるようになりました。	2022 年 10 月 20 日
AWSSSOMasterAccountAdministrator	このポリシーには、管理者がユーザーのセッションを一覧表示したり削除したりできるようにする新しい権限を持つ新しいネームスペース <code>identitystore-auth</code> が含まれるようになりました。	2022 年 10 月 20 日
AWSSSOMemberAccountAdministrator	このポリシーには、管理者がユーザーのセッションを一覧表示したり削除したりできるようにする新しい権限を持つ新しいネームスペース <code>identitystore-auth</code> が含まれるようになりました。	2022 年 10 月 20 日
AWSSSODirectoryAdministrator	このポリシーには、管理者がユーザーのセッションを一覧表示したり削除したりできるようにする新しい権限を持つ新しいネームスペース <code>identitystore-auth</code> が含まれるようになりました。	2022 年 10 月 20 日

変更	説明	日付
AWSSSOMasterAccountAdministrator	このポリシーには、を呼び出すための新しいアクセス許可が含まれるようになりました ListDelegatedAdministrators _ AWS Organizations。このポリシーには、 RegisterDelegatedAdministrator および DeregisterDelegatedAdministrator を呼び出すためのアクセス許可 AWSSSOManageDelegatedAdministrator を含むアクセス許可のサブセットも含まれるようになりました。	2022 年 8 月 16 日
AWSSSOMemberAccountAdministrator	このポリシーには、を呼び出すための新しいアクセス許可が含まれるようになりました ListDelegatedAdministrators _ AWS Organizations。このポリシーには、 RegisterDelegatedAdministrator および DeregisterDelegatedAdministrator を呼び出すためのアクセス許可 AWSSSOManageDelegatedAdministrator を含むアクセス許可のサブセットも含まれるようになりました。	2022 年 8 月 16 日

変更	説明	日付
AWSSSOReadOnly	このポリシーには、 を呼び出すための新しいアクセス許可が含まれるようになりました ListDelegatedAdministrators AWS Organizations。	2022 年 8 月 11 日
AWSSSOServiceRolePolicy	このポリシーには、 DeleteRolePermissionsBoundary 内の PutRolePermissionsBoundary を呼び出すための新しいアクセス許可が含まれるようになりました。	2022 年 7 月 14 日
AWSSSOServiceRolePolicy	このポリシーには、AWS Organizations内の ListAWSServiceAccessForOrganization and ListDelegatedAdministrators を呼び出すための新しいアクセス権が含まれました。	2022 年 5 月 11 日
AWSSSOMasterAccountAdministrator AWSSSOMemberAccountAdministrator AWSSSOReadOnly	プリンシパルが検証のためにポリシー チェックを使用できるようにする IAM Access Analyzer 権限を追加します。	2022 年 4 月 28 日

変更	説明	日付
AWSSSOMasterAccountAdministrator	このポリシーにより、IAM ID Center ID Store のすべてのサービスアクションが許可されるようになりました。 IAM ID センター ID Store サービスで利用できるアクションについては、IAM Identity Center Identity Store API Reference を参照してください。	2022 年 3 月 29 日
AWSSSOMemberAccountAdministrator	このポリシーにより、IAM ID Center ID Store のすべてのサービスアクションが許可されるようになりました。	2022 年 3 月 29 日
AWSSSODirectoryAdministrator	このポリシーにより、IAM ID Center ID Store のすべてのサービスアクションが許可されるようになりました。	2022 年 3 月 29 日
AWSSSODirectoryReadOnly	このポリシーは、IAM Identity Center Identity Store サービスの読み取りアクションへのアクセスを許可するようになりました。このアクセスは、IAM Identity Center Identity Store サービスからユーザーとグループの情報を取得するために必要です。	2022 年 3 月 29 日
AWSIdentitySyncFullAccess	このポリシーは、ID 同期許可への全アクセスを許可します。	2022 年 3 月 3 日

変更	説明	日付
AWSIdentitySyncReadOnlyAccess	このポリシーは、プリンシパルが ID 同期設定を閲覧するための読み取り専用の権限を付与します。	2022 年 3 月 3 日
AWSSSORedOnly	このポリシーは、プリンシパルがすべての IAM Identity Center 構成設定を閲覧できる読み取り専用の権限を付与します。	2021 年 8 月 4 日
IAM Identity Center が変更の追跡を開始	IAM Identity Center が AWS マネージドポリシーの変更の追跡を開始しました。	2021 年 8 月 4 日

IAM Identity Center のサービスリンクロールの使用

AWS IAM Identity Center は AWS Identity and Access Management (IAM) [サービスにリンクされたロール](#)を使用します。サービスリンクロールは、IAM Identity Center に直接リンクされた特殊なタイプの IAM ロールです。これは IAM Identity Center によって事前定義されており、サービスがユーザーに代わって他の AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれています。詳細については、「[IAM アイデンティティセンターのサービスリンクロールについて](#)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないため、IAM Identity Center の設定が簡単になります。サービスリンクロールの許可は IAM Identity Center が定義し、特に定義されない限り、IAM Identity Center のみがそのロールを引き受けることができます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス権限ポリシーが含まれ、そのアクセス権限ポリシーを他の IAM エンティティに適用することはできません。

サービスリンクロールをサポートする他のサービスについては、「[IAM と連携するAWS のサービス](#)」を参照して、サービスリンクロール列がはいになっているサービスを探してください。サービスにリンクされた役割に関するドキュメントをサービスで表示するには[はい]リンクを選択してください。

IAM Identity Center のサービスリンクロールの権限

IAM Identity Center は、AWSServiceRoleForSSO という名前のサービスにリンクされたロールを使用して、ユーザーに代わって IAM ロール、ポリシー、SAML IdP などの AWS リソースを管理するアクセス許可を IAM Identity Center に付与します。

AWSServiceRoleForSSO サービスリンクロールは、ロールの引き受けに以下のサービスを信頼します。

- IAM アイデンティティセンター(サービスプレフィックス: sso)

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM アイデンティティセンターはパス「/aws-reserved/sso.amazonaws.com/」と名前プレフィックス AWSReservedSSO_」のロールで以下を完了できます。

- iam:AttachRolePolicy
- iam:CreateRole
- iam>DeleteRole
- iam>DeleteRolePermissionsBoundary
- iam>DeleteRolePolicy
- iam:DetachRolePolicy
- iam:GetRole
- iam:ListRolePolicies
- iam:PutRolePolicy
- iam:PutRolePermissionsBoundary
- iam>ListAttachedRolePolicies

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM アイデンティティセンターは名前のプレフィックスが「AWSSSO_」の SAML プロバイダーで以下を完了できます。

- iam:CreateSAMLProvider
- iam:GetSAMLProvider
- iam:UpdateSAMLProvider
- iam>DeleteSAMLProvider

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM Identity Center はすべての組織で以下を完了できます。

- organizations:DescribeAccount
- organizations:DescribeOrganization
- organizations:ListAccounts
- organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
- organizations:ListDelegatedAdministrators

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM アイデンティティセンターはすべての IAM ロール (*) で以下を完了できます。

- iam:listRoles

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM アイデンティティセンターは「arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/AWSServiceRoleForSSO」で以下を完了できます。

- iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus
- iam>DeleteServiceLinkedRole

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより、IAM アイデンティティセンターは「arn:aws:identity-sync::*:profile/*」で以下を完了できます。

- identity-sync:DeleteSyncProfile

AWSSSOServiceRolePolicy サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーの更新の詳細については、「」を参照してください [IAM Identity Center の AWS マネージドポリシーの更新](#)。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IAMRoleProvisioningActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:AttachRolePolicy",
```

```

        "iam:CreateRole",
        "iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePermissionsBoundary",
        "iam:PutRolePolicy",
        "iam:UpdateRole",
        "iam:UpdateRoleDescription",
        "iam:UpdateAssumeRolePolicy"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:PrincipalOrgMasterAccountId": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "IAMRoleReadActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetRole",
        "iam:ListRoles"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "IAMRoleCleanupActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteRole",
        "iam:DeleteRolePolicy",
        "iam:DetachRolePolicy",
        "iam:ListRolePolicies",
        "iam:ListAttachedRolePolicies"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-reserved/sso.amazonaws.com/*"
    ]
},
{
    "Sid": "IAMSLRCleanupActions",

```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteServiceLinkedRole",
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus",
        "iam:DeleteRole",
        "iam:GetRole"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/sso.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForSSO"
    ]
},
{
    "Sid": "IAMSAMLProviderCreationAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:CreateSAMLProvider"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ],
    "Condition": {
        "StringNotEquals": {
            "aws:PrincipalOrgMasterAccountId": "${aws:PrincipalAccount}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "IAMSAMLProviderUpdateAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:UpdateSAMLProvider"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ]
},
{
    "Sid": "IAMSAMLProviderCleanupActions",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:DeleteSAMLProvider",
        "iam:GetSAMLProvider"
    ],

```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:iam::*:saml-provider/AWSSSO_*"
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowUnauthAppForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ds:UnauthorizeApplication"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribeForDirectory",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "ds:DescribeDirectories",
      "ds:DescribeTrusts"
    ],
    "Resource": [
      "*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "AllowDescribeAndListOperationsOnIdentitySource",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "identitystore:DescribeUser",
      "identitystore:DescribeGroup",

```

```
        "identitystore:ListGroup",
        "identitystore:ListUsers"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Sid": "AllowDeleteSyncProfile",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "identity-sync:DeleteSyncProfile"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:identity-sync*:*:profile/*"
    ]
}
]
```

サービスリンク役割の作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、役割など) に許可するにはアクセス許可を設定する必要があります。詳細についてはIAM ユーザーガイドの「[サービスにリンクされた役割のアクセス許可](#)」を参照してください。

IAM Identity Center のサービスリンクロールの作成

サービスリンクロールを手動で作成する必要はありません。有効にすると、IAM Identity Center は AWS Organizations の組織内のすべてのアカウントにサービスにリンクされたロールを作成します。また、IAM Identity Center では、その後組織に追加されるすべてのアカウントに、同じサービスにリンクしたロールが作成されます。このロールは、IAM Identity Center が顧客に代わって各アカウントのリソースにアクセスすることを可能にします。

メモ

- AWS Organizations 管理アカウントにサインインしている場合、サービスにリンクされたロールではなく、現在サインインしているロールを使用します。これにより、権限の昇格を防ぐことができます。
- IAM Identity Center が AWS Organizations 管理アカウントで IAM オペレーションを実行すると、すべてのオペレーションは IAM プリンシパルの認証情報を使用して行われます。こ

れにより、CloudTrail のログから、管理アカウントのすべての権限変更を誰が行ったかがわかります。

Important

サービスリンクロールのサポートを開始した 2017 年 12 月 7 日以前に IAM Identity Center サービスを利用していた場合、IAM Identity Center はお客様のアカウントに AWSServiceRoleForSSO ロールを作成しています。詳細については、[「IAM アカウントに新しいロールが表示される」](#)を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要がある場合は、同じ方法でアカウントにロールを再作成できます。

IAM Identity Center のサービスリンクロールの編集

IAM Identity Center では、サービスリンクロール AWSServiceRoleForSSO を編集できません。サービスリンクロールの作成後は、さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用してロールの説明を編集することはできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の[「サービスリンクロールの編集」](#)を参照してください。

IAM Identity Center のサービスリンクロールの削除

AWSServiceRoleForSSO ロールを手動で削除する必要はありません。AWS アカウント が AWS 組織から削除されると、IAM Identity Center は自動的にリソースをクリーンアップし、そこからサービスにリンクされたロールを削除します AWS アカウント。

サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して手動で削除することもできます。そのためにはまず、サービスリンクロールのリソースをクリーンアップする必要があります。その後で、手動で削除できます。

Note

リソースを削除しようとしたときに IAM Identity Center サービスがロールを使用している場合は、削除が失敗する可能性があります。失敗した場合は数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForSSO が使用する IAM Identity Center リソースを削除するには

1. AWS アカウントへのアクセス権を持つすべてのユーザーとグループの [AWS アカウントへのユーザーおよびグループのアクセスを削除する](#)。
2. AWS アカウントに関連付けられている [IAM Identity Center でアクセス許可セットを削除する](#)。

サービスリンクロールを IAM で手動削除するには

IAM コンソール、IAM CLI、または IAM API を使用して、AWSServiceRoleForSSO サービスにリンクされたロールを削除します。詳細については、「IAM User Guide」(IAM ユーザーガイド)の「[Deleting a Service-Linked Role](#)」(サービスにリンクされたロールの削除)を参照してください。

IAM Identity Center コンソールと API 認可

既存の IAM アイデンティティセンターコンソール API は二重認可をサポートしているため、新しい API が利用可能になっても既存の API オペレーションを引き続き使用できます。2023 年 11 月 15 日および 2020 年 10 月 15 日より前に作成された IAM アイデンティティセンターの既存のインスタンスがある場合は、次の表を使用して、どの API オペレーションがそれらの日付以降にリリースされた新しい API オペレーションにマップされているかを判断できます。

トピック

- [2023 年 11 月以降の API アクション](#)
- [2020 年 10 月以降の API アクション](#)

2023 年 11 月以降の API アクション

2023 年 11 月 15 日より前に作成された IAM アイデンティティセンターのインスタンスは、いずれかのアクションに対して明示的な拒否がない限り、新旧両方の API アクションを受け入れます。2023 年 11 月 15 日以降に作成されたインスタンスは、IAM アイデンティティセンターコンソールでの認可に[新しい API アクション](#)を使用します。

2023 年 11 月 15 日以前に使用されたコンソールオペレーション名	2023 年 11 月 15 日以降に使用された API アクション
AssociateProfile	CreateApplicationAssignment

2023 年 11 月 15 日以前に使用されたコンソールオペレーション名	2023 年 11 月 15 日以降に使用された API アクション
CreateManagedApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateApplication
CreateManagedApplicationInstance	PutApplicationAuthenticationMethod
DeleteApplicationInstance DeleteManagedApplicationInstance	DeleteApplication
DeleteSSO	DeleteInstance
DisassociateProfile	DeleteApplicationAssignment
GetApplicationTemplate	DescribeApplicationProvider
GetManagedApplicationInstance	DescribeApplication
GetSharedSsoConfiguration	DescribeInstance
ListApplicationInstances	ListApplications
ListApplicationTemplates	ListApplicationProviders
ListDirectoryAssociations	DescribeInstance
ListProfileAssociations	ListApplicationAssignments
UpdateApplicationInstanceDisplayData UpdateApplicationInstanceStatus UpdateManagedApplicationInstanceStatus	UpdateApplication

2020 年 10 月以降の API アクション

2020 年 10 月 15 日以前に作成された IAM アイデンティティセンターのインスタンスは、いずれかのアクションに明示的な拒否がない限り、新旧両方の API アクションを受け入れます。2020 年 10 月 15 日以降に作成されたインスタンスは、IAM アイデンティティセンターコンソールでの認可に [新しい API アクション](#) を使用します。

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
AssociateProfile	AssociateProfile	CreateAccountAssignment
AttachManagedPolicy	PutPermissionsPolicy	AttachManagedPolicyToPermissionSet
CreatePermissionSet	CreatePermissionSet	CreatePermissionSet
DeleteApplicationInstanceForAWSAccount	DeleteApplicationInstance DeleteTrust	DeleteAccountAssignment
DeleteApplicationProfileForAWSAccount	DeleteProfile	DeleteAccountAssignment
DeletePermissionsPolicy	DeletePermissionsPolicy	DeleteInlinePolicyFromPermissionSet
DeletePermissionSet	DeletePermissionSet	DeletePermissionSet
DescribePermissionsPolicies	DescribePermissionsPolicies	ListManagedPoliciesInPermissionSet
DetachManagedPolicy	DeletePermissionsPolicy	DetachManagedPolicyFromPermissionSet
DisassociateProfile	DisassociateProfile	DeleteAccountAssignment
GetApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance	ListAccountAssignments
GetAWSAccountProfileStatus	GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount
GetPermissionSet	GetPermissionSet	DescribePermissionSet
GetPermissionsPolicy	GetPermissionsPolicy	GetInlinePolicyForPermissionSet

Operation name	API actions used before October 15, 2020	API actions used after October 15, 2020
ListAccountsWithProvisionedPermissionSet	ListApplicationInstances GetApplicationInstance	ListAccountsForProvisionedPermissionSet
ListAWSAccountProfiles	ListProfiles GetProfile	ListPermissionSetsProvisionedToAccount
ListPermissionSets	ListPermissionSets	ListPermissionSets
ListProfileAssociations	ListProfileAssociations	ListAccountAssignments
ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount	GetApplicationInstance CreateApplicationInstance	CreateAccountAssignment
ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance	GetProfile CreateProfile UpdateProfile	CreateAccountAssignment
ProvisionSAMLProvider	GetTrust CreateTrust UpdateTrust	CreateAccountAssignment
PutPermissionsPolicy	PutPermissionsPolicy	PutInlinePolicyToPermissionSet
UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet	UpdatePermissionSet

AWS STS IAM Identity Center の条件コンテキストキー

[プリンシパル](#)が [リクエスト](#)を行うと AWS、はリクエスト情報をリクエストコンテキストに AWS 収集し、リクエストの評価と承認に使用されます。JSON ポリシーの Condition 要素を使用して、リクエストコンテキストのキーを、ポリシーで指定したキー値と比較できます。リクエスト情報は、リクエストを行うプリンシパル、リソース、リクエストの対象、リクエスト自体に関するメタデータなど、さまざまなソースから提供されます。サービス固有の条件キーは、個々の AWS サービスで使用するよう定義されます。

IAM Identity Center には、AWS マネージドアプリケーションとサードパーティーアプリケーションが IAM Identity Center で定義された条件キーの値を追加できるようにする AWS STS コンテキストプロバイダーが含まれています。これらのキーは、[IAM ロール](#)に含まれています。キー値は、アプ

リケーションがトークンを渡すときに設定されます AWS STS。アプリケーションは、次のいずれかが AWS STS の方法で に渡されるトークンを取得します。

- IAM アイデンティティセンターでの認証中。
- 信頼できる ID の伝播のために[信頼できるトークン発行者](#)とトークンを交換した後。この場合、アプリケーションは信頼できるトークン発行者からトークンを取得し、そのトークンを IAM アイデンティティセンターからのトークンと交換します。

これらのキーは、通常、信頼できる ID の伝播機能を統合したアプリケーションで使用されます。場合によっては、キー値が存在するため、作成する IAM ポリシーでこれらのキーを使用して、アクセス権限の許可や拒否ができます。

例えば、UserId の値に基づいてリソースへの条件付きアクセスを提供したい場合があります。この値は、どの IAM アイデンティティセンターユーザーがロールを使用しているかを示します。この例は、SourceId を使用する場合に似ています。ただし SourceId とは異なり、UserId の値は、ID ストア由来の特定の検証済みユーザーを表します。この値は、アプリケーションが取得して渡すトークンに存在します AWS STS。任意の値を格納できる汎用文字列ではありません。

トピック

- [identitystore:UserId](#)
- [identitystore:IdentityStoreArn](#)
- [identitycenter:ApplicationArn](#)
- [identitycenter:CredentialId](#)
- [identitycenter:InstanceArn](#)

identitystore:UserId

このコンテキストキーは、IAM アイデンティティセンターによって発行されるコンテキストアサーションの対象である IAM アイデンティティセンターユーザーの UserId です。コンテキストアサーションが渡されます AWS STS。このキーを使用して、リクエストの送信元である IAM アイデンティティセンターユーザーの UserId を、ポリシーで指定したユーザーの識別子と比較できます。

- 可用性 – このキーは、IAM Identity Center によって発行されたコンテキストアサーションが設定された後、AWS CLI または AWS STS AssumeRole API オペレーションのコマンドを使用して AWS STS assume-role ロールが引き受けられたときに、リクエストコンテキストに含まれます。

- データ型 – [文字列](#)
- 値タイプ — 単一値

identitystore:IdentityStoreArn

このコンテキストキーは、コンテキストアサーションを発行した IAM アイデンティティセンターのインスタンスにアタッチされた ID ストアの ARN です。また、identitystore:UserID の属性を検索できる ID ストアでもあります。このキーをポリシーで使用して、identitystore:UserID が想定される ID ストアの ARN から取得されたものかを判断できます。

- 可用性 – このキーは、IAM Identity Center によって発行されたコンテキストアサーションが設定された後、AWS CLI または AWS STS AssumeRole API オペレーションのコマンドを使用して AWS STS assume-role ロールが引き受けられたときに、リクエストコンテキストに含まれます。
- データ型 – [Arn](#)、[文字列](#)
- 値タイプ — 単一値

identitycenter:ApplicationArn

このコンテキストキーは、IAM アイデンティティセンターがコンテキストアサーションを発行したアプリケーションの ARN です。このキーをポリシーで使用して、identitycenter:ApplicationArn が想定されるアプリケーションから取得されたものであるかを判断できます。このキーを使用するところで、予期しないアプリケーションによる IAM ロールへのアクセスを防止できます。

- 可用性 – このキーは API オペレーションのリクエストコンテキストに含まれます AWS STS AssumeRole。リクエストコンテキストには、IAM アイデンティティセンターによって発行されたコンテキストアサーションが含まれます。
- データ型 – [Arn](#)、[文字列](#)
- 値タイプ — 単一値

identitycenter:CredentialId

このコンテキストキーは、アイデンティティ強化ロール認証情報のランダム ID であり、ログ記録のみに使用されます。このキー値は予測できないため、ポリシーのコンテキストアサーションには使用しないことをお勧めします。

- 可用性 – このキーは API オペレーションのリクエストコンテキストに含まれます AWS STS AssumeRole。リクエストコンテキストには、IAM アイデンティティセンターによって発行されたコンテキストアサーションが含まれます。
- データ型 – [文字列](#)
- 値タイプ – 単一値

identitycenter:InstanceArn

このコンテキストキーは、identitystore:UserID のコンテキストアサーションを発行した IAM アイデンティティセンターのインスタンスの ARN です。このキーを使用して、identitystore:UserID と コンテキストアサーションが、想定される IAM アイデンティティセンターインスタンスの ARN から取得されたものであるかを判断できます。

- 可用性 – このキーは API オペレーションのリクエストコンテキストに含まれます AWS STS AssumeRole。リクエストコンテキストには、IAM アイデンティティセンターによって発行されたコンテキストアサーションが含まれます。
- データ型 – [Arn](#)、[文字列](#)
- 値タイプ – 単一値

IAM Identity Center でのロギングとモニタリング

ベストプラクティスは、組織をモニタリングして、変更がログに記録されていることを確認することです。モニタリングは、予期しない変更を調査し、不要な変更をロールバックするのに役立ちます。IAM Identity Center は現在、組織と組織内で発生するアクティビティのモニタリングに役立つ 2 つの AWS サービスと AWS CloudTrail Amazon EventBridge をサポートしています。

トピック

- [を使用した IAM Identity Center API コールのログ記録 AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrailを使用した IAM アイデンティティセンター SCIM API コールのログ記録](#)
- [アプリケーションコンポーネントを Amazon EventBridge に接続する](#)

- [設定可能な AD 同期エラーのログ記録](#)

を使用した IAM Identity Center API コールのログ記録 AWS CloudTrail

AWS IAM Identity Center は AWS CloudTrail、IAM アイデンティティセンターのユーザー、ロール、または のサービスによって実行されたアクションを記録する AWS サービスであると統合されています。CloudTrail は、IAM Identity Center に対する API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、IAM Identity Center コンソールからの呼び出しと、IAM Identity Center の API 運用へのコードの呼び出しが含まれます。[証跡](#)を作成する場合は、IAM Identity Center のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、IAM Identity Center に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時など追加の詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

次の表は、IAM アイデンティティセンターの CloudTrail イベント、その CloudTrail イベントソース、および一致する APIs もの。APIs の詳細については、[IAM Identity Center API リファレンス](#)を参照してください。

Note

サインインと呼ばれる CloudTrail イベントの追加のグループがあり、IAM Identity Center ユーザー AWS として AWS にサインインするために が発行します。これらのイベントには一致するパブリック APIs がいないため、API リファレンスには表示されません。

CloudTrail のイベント	パブリック API	説明	CloudTrail イベントソース
AWS IAM アイデンティティセンター	AWS IAM アイデンティティセンター	IAM Identity Center APIs を使用すると、アクセス許可セット、アプリケーション、信頼できるトークン発行者、アカウントとアプ	sso.amazonservices.com

CloudTrail のイベント	パブリック API	説明	CloudTrail イベントソース
		リケーションの割り当て、IAM Identity Center インスタンス、タグを管理できます。	
ID ストア	ID ストア	Identity Store APIs を使用すると、ワークフォースのユーザーとグループのライフサイクル、およびユーザーのグループメンバーシップを管理できます。また、ユーザーの MFA デバイスの管理もサポートしています。	sso-directory.amazonaws.com , identitystore.amazonaws.com
OIDC	OIDC	OIDC APIs、信頼できる ID の伝播と、既に認証された IAM Identity Center ユーザーとしての AWS CLI および IDE ツールキットへのサインインをサポートしています。	sso.amazonaws.com , sso-oidc.amazonaws.com

CloudTrail のイベント	パブリック API	説明	CloudTrail イベントソース
AWS アクセスポータル	AWS アクセスポータル	AWS アクセスポータル APIs、AWS アクセスポータルのオペレーションと、を通じてアカウント認証情報を取得するユーザーをサポートします AWS CLI。	sso.amazonaws.com
ID ストア	SCIM	SCIM APIs、SCIM プロトコルを介したユーザー、グループ、グループメンバーシップのプロビジョニングをサポートします。詳細については「 AWS CloudTrail を使用した IAM アイデンティティセンター SCIM API コールのログ記録 」を参照してください。	identitystore-scim.amazonaws.com
AWS サインイン	パブリック API なし	AWS は、ユーザー認証とフェデレーションフローのサインイン CloudTrail イベントを IAM アイデンティティセンターに出力します。	signin.amazonaws.com

トピック

- [IAM Identity Center の CloudTrail ユースケース](#)

- [CloudTrail での IAM Identity Center の情報](#)

IAM Identity Center の CloudTrail ユースケース

IAM アイデンティティセンターが発行する CloudTrail イベントは、さまざまなユースケースで役立ちます。組織は、これらのイベントログを使用して、AWS 環境内のユーザーアクセスとアクティビティをモニタリングおよび監査できます。これにより、ログは誰がいつどのリソースにアクセスするかの詳細をキャプチャするため、コンプライアンスのユースケースに役立ちます。CloudTrail データをインシデント調査に使用して、チームがユーザーのアクションを分析し、疑わしい動作を追跡できるようにすることもできます。さらに、イベント履歴はトラブルシューティング作業をサポートし、時間の経過とともにユーザーのアクセス許可と設定に加えられた変更を可視化できます。

以下のセクションでは、監査、インシデント調査、トラブルシューティングなどのワークフローに役立つ基本的なユースケースについて説明します。

IAM Identity Center のユーザーが開始した CloudTrail イベントでのユーザーとセッションの特定

IAM Identity Center は、IAM Identity Center へのサインインや、MFA デバイスの管理を含む AWS アクセスポータルの使用など AWS CLI、CloudTrail イベントの背後にある IAM Identity Center ユーザーを識別できる 2 つの CloudTrail CloudTrail フィールドを出力します。

- `userId` – IAM Identity Center インスタンスの Identity Store からの一意的でイミュータブルなユーザー識別子。
- `identityStoreArn` – ユーザーを含む Identity Store の Amazon リソースネーム (ARN)。

`userId` および `identityStoreArn` フィールドは、次の例に示すように、`onBehalfOf` 要素内にネストされた [userIdentity](#) 要素に表示されます。この例では、`userIdentity` タイプが「」であるイベントで、これら 2 つのフィールドを示しています `IdentityCenterUser`。 `userIdentity` タイプが「」である認証済み IAM Identity Center ユーザーのイベントにこれらのフィールドを含めることもできます `Unknown`。ワークフローは両方の型値を受け入れる必要があります。

```
"userIdentity":{
  "type":"IdentityCenterUser",
  "accountId":"111122223333",
  "onBehalfOf": {
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
```

```
},  
  "credentialId" : "90e292de-5eb8-446e-9602-90f7c45044f7"  
}
```

Note

IAM Identity Center CloudTrail イベントの背後にあるユーザーを特定する `identityStoreArn` には、`userId` とを使用することをお勧めします。サインインして AWS アクセスポータルを使用している IAM Identity Center ユーザーのアクションを追跡するときは、フィールド `userName` または `userIdentity要素principalId` の下にフィールドを使用しないでください。監査やインシデント対応などのワークフローがへのアクセスに依存している場合は `username`、次の 2 つのオプションがあります。

- 「」の説明に従って、IAM Identity Center ディレクトリからユーザー名を取得します [サインイン CloudTrail イベントのユーザー名](#)。
- IAM Identity Center が発行 `UserName` する をサインインの `additionalEventData` 要素で取得します。このオプションは、IAM Identity Center ディレクトリへのアクセスを必要としません。詳細については、「[サインイン CloudTrail イベントのユーザー名](#)」を参照してください。

`username` フィールドを含むユーザーの詳細を取得するには、ユーザー ID と Identity Store ID をパラメータとして Identity Store にクエリを実行します。このアクションは、[DescribeUser](#) API リクエストまたは CLI を使用して実行できます。CLI コマンドの例を次に示します。IAM Identity Center インスタンスが CLI のデフォルトリージョンにある場合は、`region` パラメータを省略できます。

```
aws identitystore describe-user \  
--identity-store-id d-1234567890 \  
--user-id 544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1 \  
--region your-region-id
```

前の例の CLI コマンドの Identity Store ID 値を決定するには、`identityStoreArn` 値から Identity Store ID を抽出します。ARN の例で

は `arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890`、Identity Store ID は `d-1234567890` です。または、IAM Identity Center コンソールの設定セクションの Identity Store タブに移動して、Identity Store ID を見つけることもできます。

IAM Identity Center ディレクトリ内のユーザーの検索を自動化する場合は、ユーザー検索の頻度を積みもり、[Identity Store API の IAM Identity Center スロットル制限](#)を検討することをお勧めします。取得したユーザー属性をキャッシュすると、スロットル制限内に収まるようになります。

credentialId 値は、アクションのリクエストに使用される IAM Identity Center ユーザーのセッションの ID に設定されます。この値を使用して、サインインイベントを除き、同じ認証済み IAM Identity Center ユーザーセッション内で開始された CloudTrail イベントを識別できます。

Note

サインインイベントで出力される [AuthWorkflowID](#) フィールドを使用すると、IAM Identity Center ユーザーセッションを開始する前に、サインインシーケンスに関連付けられたすべての CloudTrail イベントを追跡できます。

IAM Identity Center と外部ディレクトリ間のユーザーの関連付け

IAM Identity Center には、ディレクトリ内のユーザーを外部ディレクトリ内の同じユーザー (Microsoft Active Directory や など) に関連付けるために使用できる 2 つのユーザー属性が用意されています Okta Universal Directory。

- externalId – IAM Identity Center ユーザーの外部識別子。この識別子は、外部ディレクトリのイミュータブルなユーザー識別子にマッピングすることをお勧めします。IAM Identity Center は CloudTrail でこの値を出力しないことに注意してください。
- username – ユーザーが通常サインインする、お客様が指定した値。値は変更できます (SCIM 更新など)。ID ソースが の場合 AWS Directory Service、CloudTrail で IAM Identity Center が発行するユーザー名は、認証のために入力したユーザー名と一致することに注意してください。ユーザー名は、IAM Identity Center ディレクトリのユーザー名と完全に一致する必要はありません。

CloudTrail イベントにアクセスできるが、IAM Identity Center ディレクトリにはアクセスできない場合は、サインイン時に additionalEventData 要素の下に出力されるユーザー名を使用できます。のユーザー名の詳細については additionalEventData、「」を参照してください [サインイン CloudTrail イベントのユーザー名](#)。

これら 2 つのユーザー属性と外部ディレクトリ内の対応するユーザー属性のマッピングは、アイデンティティソースが の場合に IAM アイデンティティセンターで定義されます AWS Directory Service。情報については、「」を参照してください [IAM アイデンティティセンターと外部 ID プロバイダーディレクトリ間の属性マッピング](#)。SCIM を使用してユーザーをプロビジョニングする外部

IdPs には、独自のマッピングがあります。ID ソースとして IAM Identity Center ディレクトリを使用している場合でも、`externalId` 属性を使用してセキュリティプリンシパルを外部ディレクトリに相互参照できます。

次のセクションでは、ユーザーの `username` と `externalId` を指定して IAM Identity Center ユーザーを検索する方法について説明します。

ユーザー名と `externalId` による IAM Identity Center ユーザーの表示

前の例に示すように、最初に [GetUserId](#) API リクエスト `userId` を使用して対応する `userId` をリクエストし、[DescribeUser](#) API リクエストを発行することで、既知のユーザー名のユーザー属性を IAM Identity Center ディレクトリから取得できます。次の例は、特定のユーザー名の `userId` を Identity Store `userId` から取得する方法を示しています。IAM Identity Center インスタンスが CLI のデフォルトリージョンにある場合は、`region` パラメータを省略できます。

```
aws identitystore get-user-id \
  --identity-store d-9876543210 \
  --alternate-identifier '{
    "UniqueAttribute": {
      "AttributePath": "username",
      "AttributeValue": "anyuser@example.com"
    }
  }' \
  --region your-region-id
```

同様に、`externalId` がわかっている場合も、同じメカニズムを使用できます。前の例の属性パスを `externalId` 値で更新し、属性値を検索 `externalId` 対象の特定の `externalId` で更新します。

Microsoft Active Directory (AD) と `externalId` でのユーザーの Secure Identifier (SID) の表示

場合によっては、IAM Identity Center は、AWS アクセスポータルや OIDC API が出力するイベントなど、CloudTrail イベントの `principalId` フィールドでユーザーの SID を出力します。APIs これらのケースは段階的に廃止されています。AD から一意のユーザー識別子が必要な場合は、ワークフロー `objectguid` で AD 属性を使用することをお勧めします。この値は、IAM Identity Center ディレクトリの `externalId` 属性にあります。ただし、ワークフローで SID を使用する必要がある場合は、IAM Identity Center APIs では使用できないため、AD から値を取得します。

[IAM Identity Center と外部ディレクトリ間のユーザーの関連付け](#) では、フィールド `externalId` と `username` フィールドを使用して、IAM Identity Center ユーザーと外部ディレクトリ内の一致するユーザーを関連付ける方法について説明します。デフォルトでは、IAM Identity Center は AD

の `objectguid` 属性 `externalId` にマッピングされ、このマッピングは修正されています。IAM Identity Center を使用すると、管理者は `AD userprincipalname` の へのデフォルトのマッピング `username` とは異なる方法で柔軟にマッピングできます。

これらのマッピングは、IAM Identity Center コンソールで表示できます。設定の ID ソースタブに移動し、アクションメニューで同期の管理を選択します。同期の管理セクションで、属性マッピングの表示ボタンを選択します。

IAM Identity Center で使用可能な一意の AD ユーザー識別子を使用して AD のユーザーを検索できますが、変更不可能な識別子であるため、クエリ `objectguid` でを使用することをお勧めします。次の例は、Powershell で Microsoft AD をクエリして、ユーザーの `objectguid` の値を使用してユーザーを取得する方法を示しています `16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca`。このクエリへの正常なレスポンスには、ユーザーの SID が含まれます。

```
Install-WindowsFeature -Name RSAT-AD-PowerShell
```

```
Get-ADUser `
  -Filter {objectGUID -eq [GUID]::Parse("16809ecc-7225-4c20-ad98-30094aefdbca")} `
  -Properties *
```

CloudTrail での IAM Identity Center の情報

CloudTrail は、アカウントの作成 AWS アカウント 時に 有効になります。IAM アイデンティティセンターでアクティビティが発生すると、そのアクティビティはイベント履歴の他の AWS サービスイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。で最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます AWS アカウント。詳細については、「[CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail イベントでのユーザーアクションのユーザー識別と追跡がどのように進化しているかの詳細については、AWS セキュリティブログの「[IAM Identity Center の CloudTrail イベントに対する重要な変更](#)」を参照してください。

IAM Identity Center のイベントなど AWS アカウント、 のイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。証跡により、ログファイルを CloudTrail で Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、すべての AWS リージョンに証跡が適用されます。

証跡は、AWS パーティション内のすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、『AWS CloudTrail ユーザーガイド:』の以下のトピックを参照してください。

- 証跡作成の概要
- [「CloudTrail がサポートされているサービスと統合」](#)
- [「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定」](#)
- [CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る、複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る](#)

で CloudTrail ログ記録が有効になっている場合 AWS アカウント、IAM Identity Center アクションに対する API コールはログファイルに記録されます。IAM Identity Center レコードは、他の AWS サービスレコードと一緒にログファイルに書き込まれます。CloudTrail は、期間とファイルサイズに基づいて、新しいファイルをいつ作成して書き込むかを決定します。

サポートされている IAM Identity Center APIs CloudTrail イベント

以下のセクションでは、IAM Identity Center がサポートする以下の APIs に関連付けられた CloudTrail イベントについて説明します。

- [IAM アイデンティティセンター API](#)
- [Identity Store API](#)
- [OIDC API](#)
- [AWS アクセスポータル API](#)

IAM Identity Center API オペレーションの CloudTrail イベント

次のリストには、パブリック IAM アイデンティティセンターオペレーションがイベントソースで出力する CloudTrail sso.amazonaws.com イベントが含まれています。パブリック IAM アイデンティティセンター API オペレーションの詳細については、[IAM アイデンティティセンター API リファレンス](#)を参照してください。

コンソールが依存する IAM Identity Center コンソール API オペレーション用の追加のイベントが CloudTrail に表示される場合があります。これらのコンソール APIs [「サービス認可リファレンス」](#)を参照してください。

- [AttachCustomerManagedPolicyReferenceToPermissionSet](#)
- [AttachManagedPolicyToPermissionSet](#)
- [CreateAccountAssignment](#)
- [CreateApplication](#)
- [CreateApplicationAssignment](#)
- [CreateInstance](#)
- [CreateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateTrustedTokenIssuer](#)
- [DeleteAccountAssignment](#)
- [DeleteApplication](#)
- [DeleteApplicationAccessScope](#)
- [DeleteApplicationAssignment](#)
- [DeleteApplicationAuthenticationMethod](#)
- [DeleteApplicationGrant](#)
- [DeleteInlinePolicyFromPermissionSet](#)
- [DeleteInstance](#)
- [DeleteInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)

- [DeletePermissionsBoundaryFromPermissionSet](#)
- [DeletePermissionSet](#)
- [DeleteTrustedTokenIssuer](#)
- [DescribeAccountAssignmentCreationStatus](#)
[S](#)
- [DescribeAccountAssignmentDeletionStatus](#)
- [DescribeApplication](#)
- [DescribeApplicationAssignment](#)
- [DescribeApplicationProvider](#)
- [DescribeInstance](#)
- [DescribeInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)
- [DescribePermissionSet](#)
- [DescribePermissionSetProvisioningStatus](#)
- [DescribeTrustedTokenIssuer](#)
- [DetachCustomerManagedPolicyReferenceFromPermissionSet](#)
- [DetachManagedPolicyFromPermissionSet](#)

- [GetApplicationAccessScope](#)
- [GetApplicationAssignmentConfiguration](#)
- [GetApplicationAuthenticationMethod](#)
- [GetApplicationGrant](#)
- [GetInlinePolicyForPermissionSet](#)
- [GetPermissionsBoundaryForPermissionSet](#)
- [ListAccountAssignmentCreationStatus](#)
- [ListAccountAssignmentDeletionStatus](#)
- [ListAccountAssignments](#)
- [ListAccountAssignmentsForPrincipal](#)
- [ListAccountsForProvisionedPermissionSet](#)
- [ListApplicationAccessScopes](#)
- [ListApplicationAssignments](#)
- [ListApplicationAssignmentsForPrincipal](#)
- [ListApplicationAuthenticationMethods](#)
-

[ListApplicationGrants](#)

-

[ListApplicationProviders](#)

-

[ListApplications](#)

-

[ListCustomerManagedPolicyReferencesInPermissionSet](#)

-

[ListInstances](#)

-

[ListManagedPoliciesInPermissionSet](#)

-

[ListPermissionSetProvisioningStatus](#)

-

[ListPermissionSets](#)

-

[ListPermissionSetsProvisionedToAccount](#)

-

[ListTagsForResource](#)

-

[ListTrustedTokenIssuers](#)

-

[ProvisionPermissionSet](#)

-

[PutApplicationAccessScope](#)

-

[PutApplicationAssignmentConfiguration](#)

-

[PutApplicationAuthenticationMethod](#)

-

[PutApplicationGrant](#)

-

[PutInlinePolicyToPermissionSet](#)

-

[PutPermissionsBoundaryToPermissionSet](#)

-

[TagResource](#)

-

[UntagResource](#)

-

[UpdateApplication](#)

-

[UpdateInstance](#)

-

[UpdateInstanceAccessControlAttributeConfiguration](#)

-

[UpdatePermissionSet](#)

-

[UpdateTrustedTokenIssuer](#)

Identity Store API オペレーションの CloudTrail イベント

次のリストには、パブリック Identity Store オペレーションがイベントソースで出力する CloudTrail `identitystore.amazonaws.com` イベントが含まれています。パブリック Identity Store API オペレーションの詳細については、「[Identity Store API リファレンス](#)」を参照してください。

イベントソースを使用した Identity Store コンソール API オペレーションの追加 `sso-directory.amazonaws.com` イベントが CloudTrail に表示される場合があります。これらの APIs、コンソールと AWS アクセスポータルをサポートします。グループにメンバーを追加するなど、特定のオペレーションの発生を検出する必要がある場合は、パブリック API オペレーションとコンソール API オペレーションの両方を検討することをお勧めします。これらのコンソール APIs 「[サービス認可リファレンス](#)」を参照してください。

- [CreateGroup](#)

- [CreateGroupMembership](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteGroupMembership](#)
- [DeleteUser](#)
- [DescribeGroup](#)
- [DescribeGroupMembership](#)
- [DescribeUser](#)
- [GetGroupId](#)
- [GetGroupMembershipId](#)
- [GetUserId](#)
- [IsMemberInGroups](#)
- [ListGroupMemberships](#)
- [ListGroupMembershipsForMember](#)
- [ListGroups](#)
- [ListUsers](#)
- [UpdateGroup](#)
- [UpdateUser](#)

OIDC API オペレーションの CloudTrail イベント

次のリストには、パブリック OIDC オペレーションが出力する CloudTrail イベントが含まれています。パブリック OIDC API オペレーションの詳細については、「[OIDC API リファレンス](#)」を参照してください。

- [CreateToken](#) (イベントソース `sso.amazonaws.com`)
- [CreateTokenWithIAM](#) (イベントソース `sso-oauth.amazonaws.com`)

AWS アクセスポータル API オペレーションの CloudTrail イベント

次のリストには、AWS アクセスポータル API オペレーションがイベントソースで出力する CloudTrail `sso.amazonaws.com` イベントが含まれています。パブリック API で使用できないと記

録された API オペレーションは、AWS アクセスポータルでのオペレーションをサポートします。を使用すると、パブリック AWS アクセスポータル API オペレーションとパブリック API で使用できないオペレーションの両方の CloudTrail イベントが発生する AWS CLI 可能性があります。パブリック AWS アクセスポータル API オペレーションの詳細については、[AWS アクセスポータル API リファレンス](#)を参照してください。

- Authenticate (パブリック API では使用できません。AWS アクセスポータルへのログインを提供します。)
- Federate (パブリック API では使用できません。アプリケーションへのフェデレーションを提供します。)
- [ListAccountRoles](#)
- [ListAccounts](#)
- ListApplications (パブリック API では使用できません。AWS アクセスポータルに表示するユーザーに割り当てられたリソースを提供します。)
- ListProfilesForApplication (パブリック API では使用できません。AWS アクセスポータルに表示するアプリケーションメタデータを提供します。)
- [GetRoleCredentials](#)
- [Logout](#)

IAM Identity Center CloudTrail イベントの ID 情報

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデンティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

- リクエストがルートユーザーまたは AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストがロールまたはフェデレーションユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用して行われたかどうか。
- リクエストが別の AWS サービスによって行われたかどうか。
- リクエストが IAM Identity Center ユーザーによって行われたかどうか。その場合は、CloudTrail イベントで `userId` および `identityStoreArn` フィールドを使用して、リクエストを開始した IAM Identity Center ユーザーを識別できます。詳細については、「[IAM Identity Center のユーザーが開始した CloudTrail イベントでのユーザーとセッションの特定](#)」を参照してください。

詳細については、「[CloudTrail userIdentity エレメント](#)」を参照してください。

Note

現在、IAM Identity Center は、次のアクションの CloudTrail イベントを出力しません。

- [OIDC API](#) を使用した AWS マネージドウェブアプリケーション (Amazon SageMaker AI Studio など) へのユーザーサインイン。これらのウェブアプリケーションは、より広範な のセットのサブセットであり [the section called “AWS マネージドアプリケーション”](#)、Amazon Athena SQL や Amazon S3 Access Grants などのウェブ以外のアプリケーションも含まれます。
- Identity Store API を使用した AWS マネージドアプリケーションによるユーザー属性とグループ属性の取得。 <https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/IdentityStoreAPIReference/welcome.html>

IAM Identity Center の CloudTrail イベントについて

証跡とは、指定した Amazon S3 バケットにイベントを配信できる設定のことです。イベントは任意ソースからの単一リクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストパラメータなどの情報を含みます。CloudTrail イベントは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。 [CloudTrail レコードの内容](#) については、CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

以下は、IAM Identity Center コンソールで発生した管理者 (samadams@example.com) の CloudTrail ログエントリーの例です。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAJAENLMexample",
        "arn": "arn:aws:iam::08966example:user/samadams",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIIJM2K4example",
        "userName": "samadams"
      },
      "eventTime": "2017-11-29T22:39:43Z",
      "eventSource": "sso.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribePermissionsPolicies",
```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "permissionSetId": "ps-79a0dde74b95ed05"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "319ac6a1-d556-11e7-a34f-69a333106015",
    "eventID": "a93a952b-13dd-4ae5-a156-d3ad6220b071",
    "readOnly": true,
    "resources": [

    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}

```

次の例は、AWS アクセスポータルで実行されたエンドユーザー (bobsmith@example.com) アクションの CloudTrail ログエントリを示しています。

```

{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "principalId": "example.com//
S-1-5-21-1122334455-3652759393-4233131409-1126",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "bobsmith@example.com",
        "onBehalfOf": {
          "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
          "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
        },
        "credentialId": "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
      },
      "eventTime": "2017-11-29T18:48:28Z",
      "eventSource": "sso.amazonaws.com",
      "eventName": "ListApplications",

```

```

        "awsRegion": "us-east-1",
        "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
        "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
        "requestParameters": null,
        "responseElements": null,
        "requestID": "de6c0435-ce4b-49c7-9bcc-bc5ed631ce04",
        "eventID": "e6e1f3df-9528-4c6d-a877-6b2b895d1f91",
        "eventType": "AwsApiCall",
        "recipientAccountId": "111122223333"
    }
]
}

```

以下は、IAM Identity Center OIDC で発生したエンドユーザー (bobsmith@example.com) のアクションの CloudTrail ログエントリーの例です。

```

{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "Unknown",
        "principalId": "example.com//S-1-5-21-1122334455-3652759393-4233131409-1126",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "bobsmith@example.com",
        "onBehalfOf": {
            "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84775435",
            "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
        },
        "credentialId": "cdee2490-82ed-43b3-96ee-b75fbf0b97a5"
    },
    "eventTime": "2020-06-16T01:31:15Z",
    "eventSource": "sso.amazonaws.com",
    "eventName": "CreateToken",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36",
    "requestParameters": {
        "clientId": "clientid1234example",
        "clientSecret": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
        "grantType": "urn:ietf:params:oauth:grant-type:device_code",
        "deviceCode": "devicecode1234example"
    }
}

```

```
    },
    "responseElements": {
      "accessToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "tokenType": "Bearer",
      "expiresIn": 28800,
      "refreshToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "idToken": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "eventID": "09a6e1a9-50e5-45c0-9f08-e6ef5089b262",
    "readOnly": false,
    "resources": [
      {
        "accountId": "111122223333",
        "type": "IdentityStoreId",
        "ARN": "d-1234567890"
      }
    ],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
}
```

IAM Identity Center サインインイベントの概要

AWS CloudTrail は、すべての IAM Identity Center ID ソースのサインインイベントの成功と失敗を記録します。IAM Identity Center および Active Directory (AD Connector および AWS Managed Microsoft AD) ソース ID には、ユーザーが特定の認証情報検証リクエストのステータスに加えて、特定の認証情報のチャレンジまたは要素を解決するように求められるたびにキャプチャされる追加のサインインイベントが含まれます。必要な認証情報のチャレンジをすべて完了したユーザーだけがサインインを許可され、UserAuthentication イベントが記録されます。

次の表は、IAM Identity Center サインインの各 CloudTrail イベント名、その目的、および異なる ID ソースへの適用性を示しています。

イベント名	イベントの目的	ID ソースの適用性
CredentialChallenge	IAM Identity Center がユーザーに特定の認証課題の解決を要求したことを通知するために使用され、要求されている CredentialType を	IAM アイデンティティセンターのネイティブユーザー、AD Connector、および AWS Managed Microsoft AD

イベント名	イベントの目的	ID ソースの適用性
	指定します (例として、PAS SWORD または TOTP)。	
CredentialVerification	ユーザーが特定の CredentialChallenge リクエストの解決を試みたことを通知するために使用され、その認証情報が成功したか失敗したかを指定します。	IAM アイデンティティセンターのネイティブユーザー、AD Connector、および AWS Managed Microsoft AD
UserAuthentication	要求されたすべての認証要件をユーザーが正常に完了し、正常にサインインしたことを通知するために使用されます。ユーザーが必要な認証情報のチャレンジを正常に完了できなかった場合、 <i>UserAuthentication</i> イベントはログに記録されません。	すべての ID ソース


次の表は、特定のサインイン CloudTrail イベント内に含まれる追加の有用なイベントデータフィールドを示します。

フィールド	イベントの目的	サインインイベントの適用性	値の例
AuthWorkflowID	サインインシーケンス全体で発生するすべてのイベントを関連させるために使用されます。各ユーザーのサインインに対して、IAM Identity Center は複数のイベ	CredentialChallenge, CredentialVerification, UserAuthentication	"AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83"

フィールド	イベントの目的	サインインイベントの適用性	値の例
	ントを発行することができます。		
CredentialType	チャレンジされた認証またはファクターを指定するために使用されます。UserAuthentication イベントには、ユーザーのサインインで正常に検証された CredentialType 値がすべて含まれます。	CredentialChallenge, CredentialVerification, UserAuthentication	CredentialType": "PASSWORD" または "CredentialType": "PASSWORD, TOTP" (使用できる値には、PASSWORD、TOTP、WEB AUTHN、EXTERNAL_IDP、RESYNC_TOTP、EMAIL_OTP などがあります)
DeviceEnrollmentRequired	サインイン時に MFA デバイスの登録が要求され、ユーザーがその要求を正常に完了したことを示すために使用されます。	UserAuthentication	「DeviceEnrollmentRequired」: 「true」
LoginTo	サインインに成功した後のリダイレクト先を指定するために使用します。	UserAuthentication	「ログイン」: 「https://mydirectory.awsapps.com/start/.....」

IAM アイデンティティセンターのサインインフローの CloudTrail イベント

次の図は、サインインフローとサインインが出力する CloudTrail イベントを示しています。



この図は、パスワードサインインフローとフェデレーションサインインフローを示しています。

ステップ 1~8 で構成されるパスワードサインインフローは、ユーザー名とパスワードのサインインプロセス中のステップを示しています。IAM アイデンティティセンターは `userIdentity.additionalEventData.CredentialType` を `PASSWORD` 「」に設定し、IAM アイデンティティセンターは認証情報のチャレンジ-レスポンスサイクルを実行し、必要に応じて再試行します。

ステップの数は、[ログインのタイプと多要素認証 \(MFA\) の有無](#)によって異なります。初期プロセスでは、3 つまたは 5 UserAuthentication つの CloudTrail イベントが発生し、認証が成功するまでシーケンスが終了します。パスワード認証の試行に失敗すると、IAM アイデンティティセンターが `CredentialChallenge` 通常の MFA 認証、または有効になっている場合は MFA 認証を再発行するため、追加の CloudTrail イベントが発生します。

パスワードサインインフローでは、`CreateUserAPI` コールで新しく作成された IAM Identity Center ユーザーがワンタイムパスワード (OTP) でサインインするシナリオについても説明します。このシナリオの認証情報タイプは `EMAIL_OTP` 「」です。

ステップ 1a、2a、8 で構成されるフェデレーティッドサインインフローは、フェデレーティッド認証プロセス中の主要なステップを示しています。ここでは、IAM Identity Center によって

検証された [SAML アサーションが ID プロバイダーによって提供され](#)、成功すると になりま
すUserAuthentication。IAM Identity Center はステップ 3~7 で内部 MFA 認証シーケンスを呼び
出すわけではありません。これは、外部のフェデレーティッド ID プロバイダーがすべてのユーザー
認証情報認証を担当するためです。

サインイン CloudTrail イベントのユーザー名

IAM Identity Center は、IAM Identity Center ユーザーのサインインに成功するたびに
additionalEventData要素の UserNameフィールドを 1 回出力します。次のリストでは、範囲内
の 2 つのサインインイベントと、これが発生する可能性のある条件について説明します。ユーザー
がサインインしているときは、いずれかの条件のみが当てはまります。

- CredentialChallenge
 - CredentialType がPASSWORD「」の場合 — AWS Directory Service または を使用したパス
ワード認証に適用されます IAM アイデンティティセンターディレクトリ。
 - CredentialType がEMAIL_OTP「」の場合 - CreateUser API コールで作成したユーザーが
初めてサインインを試み、そのパスワードでサインインするためのワンタイムパスワードを 1
回受け取った IAM アイデンティティセンターディレクトリ 場合にのみに適用されます。
- UserAuthentication
 - CredentialType がEXTERNAL_IDP「」の場合 – は外部 IdP による認証に適用されます。

認証が成功した場合の の値UserNameは次のとおりです。

- ID ソースが外部 IdP の場合、値は受信 SAML アサーションnameIDの値と等しくなります。この
値は、 の UserNameフィールドと等しくなります IAM アイデンティティセンターディレクトリ。
- ID ソースが の場合 IAM アイデンティティセンターディレクトリ、出力される値はこのディレクト
リの UserNameフィールドと等しくなります。
- ID ソースが の場合 AWS Directory Service、出力される値は、認証中にユーザー
が入力したユーザー名と等しくなります。たとえば、ユーザー名が のユーザー
はanyuser@company.com、 、anyuser、anyuser@company.comまたは で認証できます。い
ずれの場合もcompany.com/anyuser、入力された値は CloudTrail でそれぞれ出力されます。

Note

IAM Identity Center CloudTrail イベントの背後にあるユーザーを特定す
るidentityStoreArnには、userIdと を使用することをお勧めします。userName

フィールドを使用する必要がある場合は、additionalEventData要素のuserName下の使用し、userIdentity要素の下のuserNameフィールドを使用しないことをお勧めします。

UserName フィールドの使用方法の詳細については、「」を参照してください[IAM Identity Center と外部ディレクトリ間のユーザーの関連付け](#)。

IAM Identity Center サインインシナリオのイベント例

以下の例は、さまざまなサインインシナリオで予想される CloudTrail イベントのシーケンスを示します。

トピック

- [パスワードのみを使用した認証での正常なサインイン](#)
- [外部の ID プロバイダーで認証した場合のサインインの成功](#)
- [パスワードと TOTP 認証アプリケーションで認証した場合のサインインの成功](#)
- [強制的な MFA の登録が必要な場合にパスワードと認証したサインインの成功](#)
- [パスワードのみを使用した認証で失敗したサインイン](#)

パスワードのみを使用した認証での正常なサインイン

次の一連のイベントは、正常に完了したパスワードのみのサインインの例を示します。

CredentialChallenge (パスワード)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    }
  }
}
```

```

    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-07T20:33:58Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialChallenge",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "UserName":"bobsmith@example.com",
    "CredentialType":"PASSWORD"
  },
  "requestID":"5be44ffb-6946-4f47-acaf-1adebd4afead",
  "eventID":"27ea7725-c1fd-4355-bdba-d0e628e0e604",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "serviceEventDetails":{
    "CredentialChallenge":"Success"
  }
}

```

正常に完了した CredentialVerification (パスワード)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
    }
  }
}

```

```

    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "CredentialType":"PASSWORD"
  },
  "requestID":"f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID":"c49640f6-0c8a-43d3-a6e0-900e3bb188d4",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",
  "serviceEventDetails":{
    "CredentialVerification":"Success"
  }
}

```

正常に完了した UserAuthentication (パスワードのみ)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
    }
  }
}

```

```

    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"UserAuthentication",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "LoginTo":"https://d-1234567890.awsapps.com/start/?
state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
BshlIc50BAA6ftz73M6LsfLWD1f0xvi02K3wet946lC30f_iWdilx-
zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7Tqzi0LiBLBUSx
east-1",
    "CredentialType":"PASSWORD"
  },
  "requestID":"f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID":"e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",
  "serviceEventDetails":{
    "UserAuthentication":"Success"
  }
}

```

外部の ID プロバイダーで認証した場合のサインインの成功

以下の一連のイベントは、外部の ID プロバイダを使用して SAML プロトコルで認証された場合のサインインの成功例を示しています。

正常に完了した UserAuthentication (外部 ID プロバイダ)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",

```



```

    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/
d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-07T20:34:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "UserAuthentication",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "9de74b32-8362-4a01-a524-de21df59fd83",
    "LoginTo": "https://d-1234567890.awsapps.com/start/?
state=QVlBQmVGMHFiS0wzWlp1SFgrR25BRnFobU5nQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
BshlIc50BAA6ftz73M6LsfLWD1f0xvi02K3wet9461C30f_iWdilx-
zv__4pSHf7mcUIs&wdc_csrf_token=srAzW1jK4GPYYoR452ruZ38DxEsDY9x81q1tVRSnno5pUjISvP7Tqzi0LiBLBUSx
east-1",
    "CredentialType": "EXTERNAL_IDP",
    "UserName": "bobsmith@example.com"
  },
  "requestID": "f3cf52ad-fd3d-4889-8c15-f18d1a7c7393",
  "eventID": "e959a95a-2b33-478d-906c-4fe303e8a9f1",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "UserAuthentication": "Success"
  }
}

```

パスワードと TOTP 認証アプリケーションで認証した場合のサインインの成功

次の一連のイベントは、サインイン時に多要素認証が必要で、ユーザーがパスワードと TOTP 認証アプリケーションを使ってサインインに成功した例を示しています。

CredentialChallenge (パスワード)

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime": "2020-12-08T20:40:13Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType": "PASSWORD",
    "UserName": "bobsmith@example.com"
  },
  "requestID": "e454ea66-1027-4d00-9912-09c0589649e1",
  "eventID": "d89cc0b5-a23a-4b88-843a-89329aeaef2e",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
```

```

    "serviceEventDetails":{
      "CredentialChallenge":"Success"
    }
  }
}

```

正常に完了した CredentialVerification (パスワード)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:20Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType":"PASSWORD"
  },
  "requestID":"92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",
  "eventID":"4533fd49-6669-4d0b-b272-a0b2139309a8",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",

```

```

    "serviceEventDetails":{
      "CredentialVerification":"Success"
    }
  }
}

```

CredentialChallenge (TOTP)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:20Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialChallenge",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType":"TOTP"
  },
  "requestID":"92c4ac90-0d9b-452d-95d5-728487612f5e",
  "eventID":"29202f08-f240-40cc-b789-c0cea8a27847",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",

```

```

    "serviceEventDetails":{
      "CredentialChallenge":"Success"
    }
  }
}

```

正常に完了した CredentialVerification (TOTP)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:27Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "CredentialType":"TOTP"
  },
  "requestID":"c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
  "eventID":"e889ff1d-fcaf-454f-805d-7132cf2362a4",
  "readOnly":false,
  "eventType":"AwsServiceEvent",
  "managementEvent":true,
  "eventCategory":"Management",
  "recipientAccountId":"111122223333",

```

```

    "serviceEventDetails":{
      "CredentialVerification":"Success"
    }
  }
}

```

正常に完了した UserAuthentication (パスワード + TOTP)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-08T20:40:27Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"UserAuthentication",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters":null,
  "responseElements":null,
  "additionalEventData":{
    "AuthWorkflowID":"303486b5-fce1-4d59-ba1d-eb3acb790729",
    "LoginTo":"https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state
\u003dQVlBQmVLeFhWeDRmZFJmMmxHcWYwdzhZck5RQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
\u0026auth_code
\u003d11FirmCVJ-4Y5UY6RI10UCXvRePCHd6195xvYg1rwo1Pj7B-7UGIG1YUUVe31Nkzd7ihxKn6DMdnFf00108qc3RFP
Sx-pjBXXKG_jUcvBk_UILdGytV4o1u97h42B-
TA_6uwdmJiw1dcCz_Rv44d_BS0PkulW-5LVJy1oeP1H0FPPMeheyuk5Uy48d5of9-c\u0026wdc_csrf_token
\u003dNMLui44guoVnxRd0qu2tYJIdyyFPX6SDRNTspIScfMM0AgFbho1nvvCaxPTghHbgHCRIXdfffFtzH0sL1ow419Bobn
\u0026organization\u003dd-9067230c03\u0026region\u003dus-east-1",
    "CredentialType":"PASSWORD,TOTP"
  }
}

```

```

    },
    "requestID": "c40a691f-eeb1-4352-b286-5e909f96f318",
    "eventID": "7a8c8725-db2f-488d-a43e-788dc6c73a4a",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsServiceEvent",
    "managementEvent": true,
    "eventCategory": "Management",
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "serviceEventDetails": {
      "UserAuthentication": "Success"
    }
  }
}

```

強制的な MFA の登録が必要な場合にパスワードと認証したサインインの成功

次の一連のイベントは、パスワードによるサインインに成功した例ですが、ユーザーはサインインを完了する前に MFA デバイスの登録をリクエストされ、正常に完了しています。

CredentialChallenge (パスワード)

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "",
    "userName": "bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId": "94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    }
  },
  "credentialId": "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
},
{
  "eventTime": "2020-12-09T01:24:02Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CredentialChallenge",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,

```



```

"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
  "CredentialType":"PASSWORD",
  "UserName":"bobsmith@example.com"
},
"requestID":"321f4b13-42b5-4005-a0f7-826cad26d159",
"eventID":"8c707b0f-e45a-4a9c-bee2-ff68638d2f1b",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialChallenge":"Success"
}
}

```

正常に完了した CredentialVerification (パスワード)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId":"94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:09Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",

```

```

    "requestParameters":null,
    "responseElements":null,
    "additionalEventData":{
      "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
      "CredentialType":"PASSWORD"
    },
    "requestID":"12b57efa-0a92-4479-91a3-5b6641817c21",
    "eventID":"783b0c89-7142-4942-8b84-6ee0de1b992e",
    "readOnly":false,
    "eventType":"AwsServiceEvent",
    "managementEvent":true,
    "eventCategory":"Management",
    "recipientAccountId":"111122223333",
    "serviceEventDetails":{
      "CredentialVerification":"Success"
    }
  }
}

```

正常に完了した UserAuthentication (パスワード + MFA 登録が必要)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
    "onBehalfOf": {
      "userId":"94d00cd8-e9e6-4810-b177-b08e84725435",
      "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-1234567890"
    },
    "credentialId" : "8f761cae-883d-4a3d-af67-3abf46488f71"
  },
  "eventTime":"2020-12-09T01:24:14Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"UserAuthentication",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",
  "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",

```

```

    "requestParameters":null,
    "responseElements":null,
    "additionalEventData":{
      "AuthWorkflowID":"76d8a26d-ad9c-41a4-90c3-d607cdd7155c",
      "LoginTo":"https://d-1234567890.awsapps.com/start/?state
\u003dQVlBQmVGQ3VqdHF5aW9CUDdrNXRTVTJUaWNnQUlnQUJBQk5FWVhSaFVHeGhibVZUZEdGMFpWQmhjbUZ0QUFsUVpYS
\u0026auth_code
\u003d11eZ80S_maUsZ7ABETjeQhyWfvIHyz52rgR28sYAKN1oEk2G07czrwzXvE9HL1N2K9De8LyBEV83SFeDQfrWpkwXf
FJyJqkoGrt_w6rm_MpAn0uyrVq8udY_EgU3fh0L3QWvWiQuYnDPMYPmmy_qkZgR9rz__BI
\u0026wdc_csrf_token
\u003dJih9U62o5LQDtYLNqCK8a6xj0gJg5BRWq2tbt175y8vAmwZhAqrggrgbxXat2M646UZGp93krw7WYQdHIgi50YI9QSc
\u003dd-9067230c03\u0026region\u003ddus-east-1",
      "CredentialType":"PASSWORD",
      "DeviceEnrollmentRequired":"true"
    },
    "requestID":"74d24604-a365-4237-8c4a-350795494b92",
    "eventID":"a15bf257-7f37-46c0-b67c-fea5fa6166be",
    "readOnly":false,
    "eventType":"AwsServiceEvent",
    "managementEvent":true,
    "eventCategory":"Management",
    "recipientAccountId":"111122223333",
    "serviceEventDetails":{
      "UserAuthentication":"Success"
    }
  }
}

```

パスワードのみを使用した認証で失敗したサインイン

次の一連のイベントは、パスワードのみのサインインで失敗した例を示しています。

CredentialChallenge (パスワード)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
  },

```

```

"eventTime":"2020-12-08T18:56:15Z",
"eventSource":"signin.amazonaws.com",
"eventName":"CredentialChallenge",
"awsRegion":"us-east-1",
"sourceIPAddress":"203.0.113.0",
"userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
"requestParameters":null,
"responseElements":null,
"additionalEventData":{
  "AuthWorkflowID":"adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",
  "CredentialType":"PASSWORD",
  "UserName":"bobsmith@example.com"
},
"requestID":"f54848ea-b1aa-402f-bf0d-a54561a2ffcc",
"eventID":"d96f1d6c-dbd9-4a0b-9a45-6a2b66078c78",
"readOnly":false,
"eventType":"AwsServiceEvent",
"managementEvent":true,
"eventCategory":"Management",
"recipientAccountId":"111122223333",
"serviceEventDetails":{
  "CredentialChallenge":"Success"
}
}

```

失敗した CredentialVerification (パスワード)

```

{
  "eventVersion":"1.08",
  "userIdentity":{
    "type":"Unknown",
    "principalId":"111122223333",
    "arn":"",
    "accountId":"111122223333",
    "accessKeyId":"",
    "userName":"bobsmith@example.com",
  },
  "eventTime":"2020-12-08T18:56:21Z",
  "eventSource":"signin.amazonaws.com",
  "eventName":"CredentialVerification",
  "awsRegion":"us-east-1",
  "sourceIPAddress":"203.0.113.0",

```

```
{
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "additionalEventData": {
    "AuthWorkflowID": "adbf67c4-8188-4e2b-8527-fe539e328fa7",
    "CredentialType": "PASSWORD"
  },
  "requestID": "04528c82-a678-4a1f-a56d-ea2c6445a72a",
  "eventID": "9160fe06-fc2a-474f-9b78-000ee067a09d",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "managementEvent": true,
  "eventCategory": "Management",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "CredentialVerification": "Failure"
  }
}
```

AWS CloudTrailを使用した IAM アイデンティティセンター SCIM API コールのログ記録

[IAM Identity Center SCIM](#) は、ユーザー AWS CloudTrail、ロール、または によって実行されたアクションを記録するサービスであると統合されています AWS のサービス。CloudTrail は、SCIM の API コールをイベントとしてキャプチャします。CloudTrail によって収集される情報を使用することで、リクエストされたアクション、アクションの日付と時刻、リクエストパラメータなどに関する情報を確認できます。CloudTrail の詳細については、「[AWS CloudTrail ユーザーガイド](#)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、アカウントの作成 AWS アカウント 時に 有効になります。ただし、トークンが 2024 年 9 月より前に作成された場合は、SCIM からイベントを表示できるようにアクセストークンをローテーションする必要がある場合があります。詳細については、「[アクセストークンをローテーションする](#)」を参照してください。

SCIM は、以下のオペレーションを CloudTrail のイベントとして記録するログをサポートしています。

- [CreateGroup](#)
- [CreateUser](#)
- [DeleteGroup](#)
- [DeleteUser](#)
- [GetGroup](#)
- [GetSchema](#)
- [GetUser](#)
- [ListGroups](#)
- [ListResourceTypes](#)
- [ListSchemas](#)
- [ListUsers](#)
- [PatchGroup](#)
- [PatchUser](#)
- [PutUser](#)
- [ServiceProviderConfig](#)

例

以下に、CloudTrail イベントの例を示します。

例 1: 成功した CreateUser 呼び出しからのイベント。

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "WebIdentityUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
```

```

    "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "schemas" : [
      "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
    ],
    "name": {
      "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
      "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "active": true,
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "tenantId": "xxxx"
},
"responseElements": {
  "meta" : {
    "created" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
    "lastModified" : "Oct 10, 2024, 1:23:45 PM",
    "resourceType" : "User"
  },
  "displayName" : "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
  "schemas" : [
    "urn:ietf:params:scim:schemas:core:2.0:User"
  ],
  "name": {
    "familyName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "givenName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "active": true,
  "id" : "c4488478-a0e1-700e-3d75-96c6bb641596",
  "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"requestID": "xxxx",
"eventID": "xxxx",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
}
}

```


例 2: パスが見つからないため Missing path in PATCH request エラーメッセージが表示される PatchGroup からのイベント。

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "Missing path in PATCH request",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "operations": [
        {
          "op": "REMOVE",
          "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
      ],
      "schemas": [
        "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      ]
    },
    "tenantId": "xxxx",
    "id": "xxxx"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "xxxx",
  "eventID": "xxxx",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"
  }
}
```

```
}  
}
```

例 3: 作成しようとしているグループの名前としてDuplicate GroupDisplayNameエラーメッセージが表示されるCreateGroup呼び出しからのイベントが存在する。

```
{  
  "eventVersion": "1.10",  
  "userIdentity": {  
    "type": "Unknown",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "xxxx"  
  },  
  "eventTime": "xxxx",  
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",  
  "eventName": "CreateGroup",  
  "awsRegion": "us-east-1",  
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",  
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",  
  "errorCode": "ConflictException",  
  "errorMessage": "Duplicate GroupDisplayName",  
  "requestParameters": {  
    "httpBody": {  
      "displayName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"  
    },  
    "tenantId": "xxxx"  
  },  
  "responseElements": null,  
  "requestID": "xxxx",  
  "eventID": "xxxx",  
  "readOnly": false,  
  "eventType": "AwsApiCall",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "123456789012",  
  "eventCategory": "Management",  
  "tlsDetails": {  
    "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"  
  }  
}
```

例 4: List attribute emails exceeds allowed limit of 1 error エラーメッセージが表示される PatchUser 呼び出しからのイベント。ユーザーは E メールアドレスを 1 つだけ持つことができます。

```
{
  "eventVersion": "1.10",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "xxxx"
  },
  "eventTime": "xxxx",
  "eventSource": "identitystore-scim.amazonaws.com",
  "eventName": "PatchUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
  "userAgent": "Go-http-client/2.0",
  "errorCode": "ValidationException",
  "errorMessage": "List attribute emails exceeds allowed limit of 1",
  "requestParameters": {
    "httpBody": {
      "operations": [
        {
          "op": "REPLACE",
          "path": "emails",
          "value": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
        }
      ],
      "schemas": [
        "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
      ]
    },
    "tenantId": "xxxx",
    "id": "xxxx"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "xxxx",
  "eventID": "xxxx",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
}
```

```
"tlsDetails": {  
  "clientProvidedHostHeader": "scim.us-east-1.amazonaws.com"  
}  
}
```

一般的なエラーメッセージ

IAM アイデンティティセンター SCIM API コールの CloudTrail イベントで受信できる一般的な検証エラーメッセージを次に示します。

- 「リスト属性の E メールが 1 件の上限を超えています」
- 「リスト属性のアドレスは、1 つまでに制限されています」
- 「1 つの検証エラーが検出されました: `*name.familyName*` の値が制約を満たしませんでした: メンバー名は次の正規表現パターンを満たす必要があります: `[\\p{L}\\p{M}\\p{S}\\p{N}\\p{P}]\\t\\n\\r ]+`」
- 「2 つの検証エラーが検出されました: `'name.familyName'` の値が制約を満たしませんでした: メンバー名の長さは 1 以上である必要があります。 `'name.familyName'` の値が制約を満たしませんでした: メンバー名は次の正規表現パターンを満たす必要があります: `[\\p{L}\\p{M}\\p{S}\\p{N}\\p{P}]\\t\\n\\r ]+`」
- 「2 つの検証エラーが検出されました:
'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User.manager.value' の値が制約を満たしませんでした: メンバー名の長さは 1 以上である必要があります。
'urn:ietf:params:scim:schemas:extension:enterprise:2.0:User.manager.value' の値が制約を満たしませんでした: メンバー名は次の正規表現パターンを満たす必要があります: `[\\p{L}\\p{M}\\p{S}\\p{N}\\p{P}]\\t\\n\\r ]+`、」
- 「RequestBody からの無効な JSON」
- 「無効なフィルター形式」

IAM アイデンティティセンター SCIM プロビジョニングエラーのトラブルシューティングの詳細については、こちらの「[AWS re:Post 記事](#)」を参照してください。

アプリケーションコンポーネントを Amazon EventBridge に接続する

IAM Identity Center を [Amazon EventBridge](#) と統合すると、CloudTrail イベントに記録された特定の IAM Identity Center アクションに応じて、管理通知を開始するイベントを発生させたり、自動ワークフローを呼び出すイベントを生成したりできます。

たとえば、ユーザーがアプリケーションを削除したとき、または IAM Identity Center が新しいグループを作成するときを検出するように [EventBridge ルール](#)を設定できます。ユースケースに応じて、これらのイベントを Amazon SNS トピックにルーティングして管理者に通知するか AWS Lambda、[Step Functions](#)、またはその他の [EventBridge がサポートするサービス](#)を使用して追加のオートメーションを呼び出すことができます。

設定可能な AD 同期エラーのログ記録

設定可能な Active Directory (AD) 同期設定のログ記録を有効にして、同期プロセス中に発生する可能性のあるエラーに関する情報を含むログを受信できます。これらのログを使用すると、設定可能な AD 同期に問題があるかどうかをモニタリングし、必要に応じてアクションを実行できます。Amazon S3 バケットと Firehose では、アカウント間の配信がサポートされており、Amazon CloudWatch Logs ロググループ、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon Data Firehose にログを送信できます。

制限、アクセス許可、および提供されたログの詳細については、「[ロギングの有効化 AWS のサービス](#)」を参照してください。

Note

ログ記録には料金がかかります。詳細については、「[Amazon CloudWatch Pricing](#)」ページの「[Vended Logs](#)」を参照してください。

設定可能な AD 同期エラーログを有効にするには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)にサインインします。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択して [アクション] を選択し、次に [ログの管理] を選択します。
4. [ログ配信の追加] と、次のいずれかの送信先タイプを選択します。
 - a. [Amazon CloudWatch Logs へ] を選択します。次に、送信先ロググループを選択または入力します。
 - b. [Amazon S3 へ] を選択します。次に、送信先バケットを選択または入力します。
 - c. [Firehose へ] を選択します。次に、送信先配信ストリームを選択または入力します。
5. [Submit] を選択してください。

設定可能な AD 同期エラーログを無効にするには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)にサインインします。
2. [設定] を選択します。
3. [設定] ページで [ID ソース] タブを選択して [アクション] を選択し、次に [ログの管理] を選択します。
4. 削除したい送信先について [削除] を選択します。
5. [Submit] を選択してください。

設定可能な AD 同期エラーログフィールド

発生する可能性のあるエラーログフィールドについては、次のリストを参照してください。

`sync_profile_name`

同期プロファイルの名前。

`error_code`

発生したエラーのタイプを表すエラーコード。

`error_message`

発生したエラーに関する詳細情報を含むメッセージ。

`sync_source`

同期ソースは、エンティティが同期される場所を示します。IAM アイデンティティセンターの場合、これは AWS Directory Serviceによって管理される Active Directory (AD) です。同期ソースには、影響を受けるディレクトリのドメインと ARN が含まれます。

`sync_target`

同期ターゲットは、エンティティが保存される送信先です。IAM アイデンティティセンターの場合、これは ID ストアです。同期ターゲットには、影響を受ける Identity Store ARN が含まれます。

`source_entity_id`

エラーの原因となったエンティティを表す一意の識別子。IAM アイデンティティセンターの場合、これはエンティティの SID です。

source_entity_type

エラーの原因となったエンティティのタイプ。ここには、USER または GROUP が表示されます。

eventTimestamp

エラー発生時のタイムスタンプ。

設定可能な AD 同期エラーログの例

例 1: AD ディレクトリのパスワード期限切れのエラーログ

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "InvalidDirectoryCredentials",
    "error_message": "The password for your AD directory has expired. Please reset the password to allow Identity Sync to access the directory."
  },
  "sync_source": {
    "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:123456789:directory/d-123456",
    "domain": "EXAMPLE.com"
  },
  "eventTimestamp": "1683355579981"
}
```

例 2: 一意でないユーザー名を持つユーザーのエラーログ

```
{
  "sync_profile_name": "EXAMPLE-PROFILE-NAME",
  "error" : {
    "error_code": "ConflictError",
    "error_message": "The source entity has a username conflict with the sync target. Please verify that the source identity has a unique username in the target."
  },
  "sync_source": {
    "arn": "arn:aws:ds:us-east-1:111122223333:directory/d-123456",
    "domain": "EXAMPLE.com"
  },
  "sync_target": {
    "arn": "arn:aws:identitystore::111122223333:identitystore/d-123456"
  },
}
```



```
"source_entity_id": "SID-1234",  
"source_entity_type": "USER",  
"eventTimestamp": "1683355579981"  
}
```

IAM Identity Center のコンプライアンス検証

サードパーティーの監査者は、複数のコンプライアンスプログラム AWS IAM Identity Center の一環として、AWS のサービスのセキュリティと AWS コンプライアンスを評価します。

AWS のサービスが特定のコンプライアンスプログラムの範囲内にあるかどうかを確認するには、[AWS のサービス「コンプライアンスプログラムによる範囲内」](#)を参照して、関心のあるコンプライアンスプログラムを選択します。一般的な情報については、[AWS「Compliance Programs Assurance」](#)を参照してください。

を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます AWS Artifact。詳細については、[「Downloading Reports in AWS Artifact」](#)を参照してください。

を使用する際のお客様のコンプライアンス責任 AWS のサービスは、お客様のデータの機密性、貴社のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。は、コンプライアンスに役立つ以下のリソース AWS を提供します。

- [セキュリティのコンプライアンスとガバナンス](#) – これらのソリューション実装ガイドでは、アーキテクチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスの機能をデプロイする手順を示します。
- [HIPAA 対応サービスのリファレンス](#) – HIPAA 対応サービスの一覧が提供されています。すべての AWS のサービスが HIPAA の対象となるわけではありません。
- [AWS コンプライアンスリソース](#) – このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や地域に適用される場合があります。
- [AWS カスタマーコンプライアンスガイド](#) – コンプライアンスの観点から責任共有モデルを理解します。このガイドは、複数のフレームワーク (米国国立標準技術研究所 (NIST)、Payment Card Industry Security Standards Council (PCI)、国際標準化機構 (ISO) など) のセキュリティコントロールを保護し、そのガイダンスに AWS のサービス マッピングするためのベストプラクティスをまとめたものです。
- [「デベロッパーガイド」の「ルールによるリソースの評価」](#) – この AWS Config サービスは、リソース設定が内部プラクティス、業界ガイドライン、および規制にどの程度準拠しているかを評価します。AWS Config

- [AWS Security Hub](#) – これにより AWS のサービス、内のセキュリティ状態を包括的に把握できます AWS。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされているサービスとコントロールの一覧については、[Security Hub のコントロールリファレンス](#)を参照してください。
- [Amazon GuardDuty](#) – 不審なアクティビティや悪意のあるアクティビティがないか環境をモニタリングすることで AWS アカウント、ワークロード、コンテナ、データに対する潜在的な脅威 AWS のサービスを検出します。GuardDuty を使用すると、特定のコンプライアンスフレームワークで義務付けられている侵入検知要件を満たすことで、PCI DSS などのさまざまなコンプライアンス要件に対応できます。
- [AWS Audit Manager](#) – これにより AWS のサービス、AWS 使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法と規制や業界標準への準拠を簡素化できます。

サポートされるコンプライアンス標準

IAM Identity Center は、以下の標準について監査済みであり、コンプライアンスの認定を取得する必要がありますソリューションの一部として使用できます。



AWS は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) コンプライアンスプログラムを拡張し、[HIPAA の対象となるサービス](#)として IAM Identity Center を含めました。

AWS では、を使用して医療情報を処理および保存する方法について詳しく知りたいお客様向けに AWS のサービス、[HIPAA に重点を置いたホワイトペーパー](#)を提供しています。詳細については、「[HIPAA コンプライアンス](#)」を参照してください。



オーストラリア政府の顧客は、情報セキュリティ登録評価プログラム (IRAP) を使用して、適切なコンプライアンス管理が行われていることを検証し、オーストラリアサイバーセキュリティセンター (ACSC) が作成したオーストラリア政府情報セキュリティマニュアル (ISM) の要件に対応する適切な責任モデルを決定することができます。詳細については、[IRAP リソース](#)を参照してください。



IAM Identity Center は、支払いカード業界 (PCI) のデータセキュリティ標準 (DSS) バージョン 3.2、サービスプロバイダーレベル 1 で準拠証明書を取得しています。

AWS 製品やサービスを使用してカード所有者データを保存、処理、または送信するお客様は、IAM アイデンティティセンターで次の ID ソースを使用して、独自の PCI DSS コンプライアンス証明書を管理できます。

- アクティブディレクトリ
- 外部 ID プロバイダー

IAM Identity Center の ID ソースは、現在 PCI DSS に準拠していません。

PCI コンプライアンスパッケージのコピーをリクエストする方法など、AWS PCI DSS の詳細については、[「PCI DSS レベル 1」](#)を参照してください。



System and Organization Control (SOC) レポートとは、重要なコンプライアンスの統制および目標を IAM Identity Center がどのように達成したかを実証する、独立した第三者による審査報告書です。これらのレポートは、管理者と監査人が、運用とコンプライアンスの管理をどのようにサポートしているかを理解するのに役立ちます。SOC レポートには、次の 3 つのタイプがあります。

- AWS SOC 1 レポート - [AWS アーティファクトを使用したダウンロード](#)
- AWS SOC 2: セキュリティ、可用性、機密性レポート - [AWS アーティファクトを使用したダウンロード](#)
- [AWS SOC 3: セキュリティ、可用性、機密性レポート](#)

IAM Identity Center AWS は、SOC 1、SOC 2、および SOC 3 レポートの対象です。詳細については、[「SOC Compliance」](#) (SOC コンプライアンス) を参照してください。

IAM Identity Center の障害への耐性

AWS グローバルインフラストラクチャは、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築されています。AWS リージョンは、低レイテンシー、高スループット、高度に冗長なネットワークで接続された、物理的に分離された複数のアベイラビリティーゾーンを提供します。アベイラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、およびスケーラビリティが優れています。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、[AWS 「グローバルインフラストラクチャ」](#) を参照してください。

AWS IAM Identity Center 耐障害性の詳細については、「」を参照してください [復元力設計とリージョンごとの動作](#)。

IAM Identity Center でのインフラストラクチャのセキュリティ

マネージドサービスである AWS IAM Identity Center は、AWS グローバルネットワークセキュリティで保護されています。AWS セキュリティサービスと [インフラストラクチャ AWS](#) を保護する方法については、[AWS 「クラウドセキュリティ」](#) を参照してください。インフラストラクチャセキュリティのベストプラクティスを使用して AWS 環境を設計するには、「Security Pillar AWS Well-Architected Framework」の [「Infrastructure Protection」](#) を参照してください。

AWS 公開された API コールを使用して、ネットワーク経由で IAM Identity Center にアクセスします。クライアントは以下をサポートする必要があります。

- Transport Layer Security (TLS)。TLS 1.2 が必須で、TLS 1.3 をお勧めします。
- DHE (楕円ディフィー・ヘルマン鍵共有) や ECDHE (楕円曲線ディフィー・ヘルマン鍵共有) などの完全前方秘匿性 (PFS) による暗号スイート。これらのモードは Java 7 以降など、ほとんどの最新システムでサポートされています。

また、リクエストにはアクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、[AWS Security Token Service](#) AWS STS を使用して、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

AWS IAM Identity Center リソースのタグ付け

タグは、AWS リソースを識別、整理、検索しやすくするために リソースに追加するカスタム属性ラベルです。各タグは 2 つの部分で構成されます。

- タグキー (例: CostCenter、Environment、または Project)。タグキーの長さは最大 128 文字で、大文字と小文字は区別されます。
- タグ値 (例: 111122223333 または Production)。タグ値の長さは最大 256 文字で、タグキーと同様に大文字と小文字は区別されます。タグの値を空の文字列に設定することはできますが、タグの値を null に設定することはできません。タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。

タグは、AWS リソースの識別と整理に役立ちます。多くの AWS サービスではタグ付けがサポートされているため、異なる サービスのリソースに同じタグを割り当てて、リソースが関連していることを示すことができます。例えば、IAM アイデンティティセンターのインスタンスの特定のアクセス許可セットに同じタグを割り当てることができます。タグ付け戦略の詳細については、「[AWS 全般のリファレンス ガイド](#)」の「[AWS リソースのタグ付け](#)」および「[のタグ付けのベストプラクティス](#)」を参照してください。

タグを使用して AWS リソースを識別、整理、追跡するだけでなく、IAM ポリシーでタグを使用して、リソースを表示および操作できるユーザーを制御することもできます。タグを使用してアクセスを制御する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「[タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御](#)」を参照してください。たとえば、ユーザが IAM Identity Center 権限セットを更新することを許可できるが、それは、IAM Identity Center 権限セットにそのユーザ名の値を持つ owner タグがある場合に限られます。

タグは権限セットにのみ適用できます。IAM Identity Center が作成する対応するロールにタグを適用することはできません AWS アカウント。IAM Identity Center コンソール、AWS CLI または IAM Identity Center APIs を使用して、アクセス許可セットのタグを追加、編集、または削除できます。

以下のセクションでは、IAM Identity Center のタグに関する詳細を示します。

トピック

- [タグの制限](#)
- [IAM Identity Center コンソールを使用してタグを管理する](#)
- [AWS CLI の例](#)

- [IAM Identity Center API を使用してタグを管理する](#)

タグの制限

IAM Identity Center リソースのタグには、以下のような基本制限があります。

- リソースに割り当てることができるタグの最大数は 50 個です。
- キーの最大長は Unicode 文字で 128 文字です。
- 値の最大長は Unicode 文字で 256 文字です。
- タグのキーと値の有効な文字は次のとおりです。

a-z、A-Z、0-9、スペース、および以下の文字：_ . : / = + - と @

- キーと値は大文字と小文字が区別されます。
- aws: をキーのプレフィックスとして使用しないでください。AWS 用に予約済みです。

IAM Identity Center コンソールを使用してタグを管理する

IAM アイデンティティセンターコンソールを使用して、インスタントまたはアクセス許可セットに関連付けられたタグを追加、編集、削除することができます。

IAM アイデンティティセンターコンソールの許可セットタグを管理するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [アクセス許可セット] を選択します。
3. 管理するタグを含むアクセス権限セットの名前を選択します。
4. [権限] タブの [タグ] で以下のいずれかを行い、次のステップに進みます。
 - a. このアクセス権限セットに既にタグが割り当てられている場合は、[タグの編集] を選択します。
 - b. このアクセス権限セットにタグが割り当てられていない場合は、[タグの追加] を選択します。
5. それぞれの新しいタグについて、[Key] (キー) と [Value (optional)] (値 (オプション)) の列に値を入力します。完了したら、[変更の保存] を選択します。

タグを削除するには、削除したいタグの横にある [削除] 列の [X] をクリックします。

IAM アイデンティティセンターのインスタンスのタグを管理するには

1. [IAM アイデンティティセンターコンソール](#)を開きます。
2. [設定] を選択します。
3. [タグ] タブを選択します。
4. それぞれのタグについて、[キー] と [値 (オプション)] のフィールドに値を入力します。完了したら、[新しいタグを追加] ボタンを選択します。

タグを削除するには、削除したいタグの横にある [削除] ボタンを選択します。

AWS CLI の例

AWS CLI には、アクセス許可セットに割り当てるタグを管理するために使用できるコマンドが用意されています。

タグの割り当て

アクセス権限セットにタグを割り当てるには、以下のコマンドを使用します。

Example **tag-resource** アクセス権限セットのコマンド

sso セットのコマンドの中で [tag-resource](#) を使って、アクセス権限セットにタグを割り当てます。

```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test
```

このコマンドには次のパラメータが含まれます。

- **instance-arn** - オペレーションが実行される SSO インスタンスの Amazon リソースネーム (ARN)。
- **resource-arn** — リストアップされるタグを含むリソースの ARN。
- **tags** – タグのキー/値ペア。

一度に複数のタグを割り当てるには、カンマ区切りリストで指定します。


```
$ aws sso-admin tag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

タグの表示

アクセス権限セットに割り当てたタグを表示するには、以下のコマンドを使用します。

Example **list-tags-for-resource** アクセス権限セットのコマンド

コマンドの sso セット内の [list-tags-for-resource](#) 使用して、アクセス権限セットにタグを割り当てます。

```
$ aws sso-admin list-tags-for-resource --resource-arn sso-resource-arn
```

タグの削除

アクセス権限セットからタグを削除するには、以下のコマンドを使用します。

Example **untag-resource** アクセス権限セットのコマンド

sso セットのコマンドの中で [untag-resource](#) を使って、アクセス権限セットからタグを削除します。

```
$ aws sso-admin untag-resource \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --resource-arn sso-resource-arn \  
> --tag-keys Stage CostCenter Owner
```

--tag-keys パラメータには、1 つ以上のタグキーを指定し、タグ値は含めないでください。

権限セット作成時のタグの適用

アクセス権限セットにタグを作成するには、以下のコマンドを使用します。

Example **create-permission-set** コマンドとタグ

[create-permission-set](#) コマンドを使用してアクセス権限セットを作成するときは、--tags パラメータと共にタグを指定できます。

```
$ aws sso-admin create-permission-set \  
> --instance-arn sso-instance-arn \  
> --name permission=set-name \  
> --tags Stage=Test, CostCenter=80432, Owner=SysEng
```

IAM Identity Center API を使用してタグを管理する

次の API アクションを使用して、IAM アイデンティティセンターの許可セットまたはインスタンスのタグを割り当て、表示、削除します。

- [TagResource](#)
- [ListTagsForResource](#)
- [UntagResource](#)
- [CreatePermissionSet](#)
- [CreateInstance](#)

CLI AWS と IAM アイデンティティセンターの統合

AWS コマンドラインインターフェイス (CLI) バージョン 2 と IAM アイデンティティセンターの統合により、サインインプロセスが簡素化されます。デベロッパーは、IAM Identity Center へのサインインに通常使用するのと同じ Active Directory または IAM Identity Center 認証情報 AWS CLI を使用して直接サインインし、割り当てられたアカウントとロールにアクセスできます。例えば、管理者が認証に Active Directory を使用するように IAM アイデンティティセンターを設定した後、開発者は Active Directory 認証情報を使用して AWS CLI に直接サインインできます。

AWS CLI と IAM Identity Center の統合には、次の利点があります。

- 企業は、AWS Directory Service を使って IAM Identity Center を Active Directory に接続することで、IAM Identity Center や Active Directory からの認証情報を使ってデベロッパーがサインインできるようになります。
- デベロッパーは CLI からサインインすることで、より迅速なアクセスが可能になります。
- デベロッパーは、自分がアクセス権を割り当てたアカウントやロールを一覧表示して切り替えることができます。
- デベロッパーは、CLI 構成で名前付きロールプロファイルを自動的に生成し、保存し、CLI で参照することで、目的のアカウントやロールでコマンドを実行することができます。
- CLI は短期間の認証情報を自動的に管理するため、開発者は中断することなく安全に CLI を開始して使用し、長時間実行するスクリプトを実行することができます。

CLI AWS を IAM Identity Center と統合する方法

AWS CLI と IAM Identity Center の統合を使用するには、AWS Command Line Interface バージョン 2 をダウンロード、インストール、設定します。をダウンロードして IAM アイデンティティセンター AWS CLI と統合する方法の詳細な手順については、「[AWS Command Line Interface ユーザーガイドAWS](#)」の「[IAM アイデンティティセンターを使用するように CLI を設定する](#)」を参照してください。

AWS Management Console プライベートアクセスに関する考慮事項

組織が AWS Management Console プライベートアクセス機能を使用している場合は、ユーザーが IAM Identity Center にサインインする方法を検討する必要があります。

VPC エンドポイントポリシーは、 マネジメントコンソールへのサインインを制限します。これにより、ユーザーは にサインインでき AWS アカウント なくなり、 にアクセスする権限がありません。詳細については、「AWS Management Console Getting Started Guide」の「[AWS Management Console Private Access](#)」を参照してください。

VPC エンドポイントが IAM アイデンティティセンターへのサインインをブロックする

VPC エンドポイントを使用すると、IAM アイデンティティセンターへのサインインがブロックされることに注意してください。これは、ユーザーが VPC エンドポイントを介して管理コンソールに既にログインしている場合に発生します。ユーザーが IAM アイデンティティセンターに引き続きサインインできるようにするには、VPC エンドポイントではなく、パブリックエンドポイントを使用して AWS にサインインする必要があります。

IAM アイデンティティセンターのクォータと制限

次の表では、IAM Identity Center 内のクォータについて説明します。クォータの増額リクエストは、管理者アカウントまたは委任管理者アカウントから行う必要があります。クォータの増加をリクエストするには、「[クォータ増加のリクエスト](#)」を参照してください。

Note

ユーザー数が AWS 50,000、グループ数が 10,000、またはアクセス許可セット数が 500 を超える場合は、CLI と APIs を使用して IAM Identity Center を管理することをお勧めします。CLI の詳細については、[CLI AWS と IAM アイデンティティセンターの統合](#) を参照してください。API の詳細については、「[Welcome to the IAM Identity Center API Reference](#)」参照してください。

アプリケーションクォータ

リソース	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
サービスプロバイダーの SAML 証明書のファイルサイズ (PEM 形式)	2 KB	なし
SAML アサーション制限	50,000 文字	なし
IAM アイデンティティセンターにアップロードされる IdP 証明書のファイルサイズ制限	UTF-8 で 2500 文字	なし
アプリケーションごとのアクセススコープ	25	いいえ

AWS アカウント クォータ

リソース	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
IAM Identity Center で許可される許可セット数	2000	はい
ごとに許可されるプロビジョニングされたアクセス許可セットの数 AWS アカウント	500	はい
アクセス権限セットあたりのインラインポリシーの数	1	いいえ
アクセス許可セットあたりの AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーの数	20 ¹	いいえ
アクセス権限セットあたりのインラインポリシーの最大サイズ	32,768 バイト 権限セットごとのインラインポリシー内の空白以外の文字の最大サイズは 10,240 バイトです。	いいえ
で一度に更新 AWS アカウント できる IAM ロール (アクセス許可セット) の数	1	いいえ

¹AWS Identity and Access Management (IAM) は、ロールごとに 10 の管理ポリシーのクォータを設定します。このクォータを活用するには、アクセス許可セットをデプロイ AWS アカウント する各について、Service Quotas コンソールの IAM ロールにアタッチされた IAM クォータ管理ポリシーの引き上げをリクエストします。

Note

[アクセス許可セット AWS アカウント を使用して を管理する](#) は IAM ロール AWS アカウント として にプロビジョニングされるか、 で既存の IAM ロールを使用するため AWS ア

カウント、IAM クォータに従います。IAM ロールに関する IAM クォータの詳細については、[「IAM と STS クォータ」](#) を参照してください。

Active Directory のクォータ

リソース	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
一度に実現できる接続ディレクトリの数	1	いいえ

IAM Identity Center Identity Store クォータ

リソース	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
IAM Identity Center でサポートされるユーザーの数	100000	はい
IAM Identity Center でサポートされるグループの数	100000	いいえ
ユーザーの許可を評価するために使用できる一意のグループの数	1,000	いいえ

IAM Identity Center のスロットル制限

リソース	デフォルトのクォータ
IAM Identity Center API	「 IAM Identity Center API 」のコレクティブスロットルは、最大毎秒 20 トランザクション (TPS) です。サポートケースを開いて、引き上げをリクエストできます。 CreateAccountAssignment の未処理の非同期呼び出しの最大レート

リソース	デフォルトのクォータ
	は 15 であり、この制限を増やすことはできません。
Identity Store APIs	Identity Store APIs の集合スロットルは、1 秒あたり最大 20 トランザクション (TPS) です。サポートケースを開いて、引き上げをリクエストできます。
SCIM APIs	SCIM APIs の集合スロットルは、1 秒あたり最大 20 トランザクション (TPS) です。サポートケースを開いて、引き上げをリクエストできます。

追加のクォータ

リソース	デフォルトのクォータ	引き上げ可能
設定できる AWS アカウント または アプリケーションの総 数 * **	3000	はい
IAM アイデンティティセン ターのアカウントごとの合計 インスタンス数	1	いいえ
信頼できるトークン発行者の 総数	10	いいえ

* たとえば、2,750 個のアカウントと 250 個のアプリケーションを設定し、合計 3,000 個のアカウントとアプリケーションを作成できます。

** API [ProvisionPermissionSet](#)オペレーションは、 オプションを使用して、最大で 3500 のアクセス許可セットALL_PROVISIONED_ACCOUNTSをプロビジョニングできます AWS アカウント。アクセス許可セットを 3500 を超える にプロビジョニングする必要がある場合は AWS アカウント、AWS_ACCOUNTオプションで ProvisionPermissionSet API オペレーションを使用できます。こ

れにより、アクセス許可セットが 1 つの にプロビジョニングされます AWS アカウント。に対して最大 3 つの同時呼び出しを行うことができます ProvisionPermissionSet。

IAM Identity Center の問題のトラブルシューティング

以下は、IAM Identity Center コンソールを設定または使用するときに発生する可能性のある問題のトラブルシューティングに役立ちます。

IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスの作成に関する問題

IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスを作成する場合、いくつかの制限が適用される場合があります。IAM Identity Center コンソールからアカウントインスタンスを作成できない場合、またはサポートされている AWS マネージドアプリケーションのセットアップエクスペリエンスについては、次のユースケースを確認してください。

- アカウントインスタンスを作成しようとしている AWS アカウント AWS リージョン の他の を確認します。IAM アイデンティティセンターのインスタンスは AWS アカウントにつき 1 つに制限されています。アプリケーションを有効にするには、IAM アイデンティティセンターのインスタンス AWS リージョン でに切り替えるか、IAM アイデンティティセンターのインスタンスがないアカウントに切り替えます。
- 2023 年 9 月 14 日より前に IAM アイデンティティセンターを有効にしている組織は、管理者がアカウントインスタンスの作成にオプトインする必要がある場合があります。管理者と協力して、管理アカウントの IAM アイデンティティセンターコンソールからアカウントインスタンスを作成できるようにします。
- 管理者が IAM アイデンティティセンターのアカウントインスタンスの作成を制限するサービスコントロールポリシーを作成した可能性があります。管理者と協力してアカウントを許可リストに追加します。

IAM アイデンティティセンターと連携するように事前設定されているクラウドアプリケーションのリストを表示しようとすると、エラーが表示されます。

以下のエラーは、`sso:ListApplications` は許可するが、他の IAM アイデンティティセンター API は許可しないポリシーがある場合に発生します。ポリシーを更新してこのエラーを解決します。

`ListApplications` アクセス許可は複数の API を承認します。

- ListApplications API。
- IAM アイデンティティセンターコンソールで使用する ListApplicationProviders API に似た内部 API。

重複を解決するために、内部 API も ListApplicationProviders アクションの使用を許可するようになりました。パブリック ListApplications API を許可し、内部 API を拒否するには、ポリシーに ListApplicationProviders アクションを拒否するステートメントを含める必要があります。

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Deny",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  },  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplications",  
    "Resource": "<instanceArn>" // (or "*" for all instances)  
  }  
]
```

内部 API を許可して ListApplications を拒否するには、ポリシーで ListApplicationProviders のみ許可する必要があります。ListApplications API は明示的に許可されない場合は拒否されます。

```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "sso:ListApplicationProviders",  
    "Resource": "*"  
  }  
]
```

ポリシーが更新されたら、サポート に連絡して、このプロアクティブメジャーを削除してもらいます。

IAM Identity Center によって作成された SAML アサーションの内容に関する問題

IAM Identity Center は、AWS アクセスポータルから AWS アカウント および SAML アプリケーションにアクセスするときに、IAM Identity Center によって作成および送信される SAML アサーションのウェブベースのデバッグエクスペリエンスを提供します。これには、これらのアサーション内の属性が含まれます。IAM Identity Center が生成する SAML アサーションの詳細を確認するには、以下の手順を行います。

1. AWS アクセスポータルにサインインします。
2. ポータルにサインインしている状態で、Shift キーを押しながらアプリケーションタイルを選択し、Shift キーを離します。
3. [You are now in administrator mode] (現在、管理者モードです) ページの情報を調べます。この情報を保存しておきたい場合は、[Copy XML] をクリックして、その内容を別の場所に貼り付けます。
4. [Send to <application>] (<アプリケーション>に送信する) をクリックして続けます。このオプションは、アサーションをサービスプロバイダに送信します。

Note

ブラウザの設定やオペレーティングシステムによっては、この手順をサポートしていない場合があります。この手順は、Firefox、Chrome、Edge ブラウザを使用して Windows 10 で評価されています。

特定のユーザーが、外部の SCIM プロバイダーからの IAM Identity Center に同期できません

お使いの ID プロバイダー (IdP) が SCIM 同期を使用して IAM アイデンティティセンターにユーザーをプロビジョニングするように構成されている場合、ユーザープロビジョニングプロセス中に同期エラーが発生する可能性があります。この場合、お使いの IdP のユーザー設定が IAM への要件と互換性がない可能性があります。その場合、IAM アイデンティティセンター SCIM API は問題の根本原因に関するエラーメッセージを返します。これらのエラーメッセージは、お使いの IdP のログまたは UI で確認できます。また、プロビジョニングの失敗に関する詳細情報は [AWS CloudTrail ログ](#) でも確認できます。

IAM アイデンティティセンター SCIM 実装の詳細 (ユーザーオブジェクトに必須の、あるいはオプションの、もしくは禁止されているパラメータや操作の仕様など) は、「SCIM Developer Guide」の「[IAM Identity Center SCIM Implementation Developer Guide](#)」に記載されています。

このエラーが発生する一般的な理由は以下のとおりです。

1. IdP のユーザーオブジェクトに、名 (given)、姓 (family)、もしくは表示名がありません。

「エラーメッセージ: 2 つの検証エラーが検出されました。 '*name.givenName*' の値が制約を満たせませんでした。メンバーは正規表現パターン `[\p{L}\p{M}\p{S}\p{N}\p{P}]{1,255}` を満たす必要があります。 '*name.givenName*' の値が制約を満たせませんでした。メンバーの長さは 1 以上である必要があります」

- 解決策: ユーザーオブジェクト向けに、名 (given)、姓 (family)、表示名を追加します。さらに、IdP のユーザーオブジェクトに対する SCIM プロビジョニングマッピングが、これらの属性すべてに対して空ではない値を送信するように構成されていることを確認してください。

2. 1 つの属性に対して複数の値がユーザーに送信されています (「マルチバリュー属性」とも知られています)。例えば、ユーザーが IdP で職場と自宅の両方の電話番号を指定していたり、複数の E メールや実際の住所を指定していたりする場合、IdP はその属性の複数またはすべての値を同期するように設定されています。

エラーメッセージ: 「List attribute *emails* exceeds allowed limit of 1」

- ソリューションオプション:
 - i. IdP のユーザーオブジェクトに対する SCIM プロビジョニングマッピングを更新して、特定の属性に対して単一の値のみを送信するようにします。例えば、各ユーザーの職場の電話番号のみを送信するマッピングを設定します。
 - ii. IdP でユーザーオブジェクトから追加属性を安全に削除できる場合は、追加値を削除して、ユーザーのその属性に設定された値を 1 つまたは完全に無くすことができます。
 - iii. のアクションに属性が必要ない場合は AWS、IdP のユーザーオブジェクトの SCIM プロビジョニングマッピングからその属性のマッピングを削除します。

3. お客様の IdP は、複数の属性に基づいてターゲット (ここでは IAM Identity Center) のユーザーをマッチさせようとします。ユーザー名は、特定の IAM Identity Center インスタンス内で一意であることが保証されているため、マッチングに使用する属性として username 指定するだけです。

- 解決策: IdP の SCIM 構成が、IAM Identity Center でのユーザーとのマッチングに単一の属性のみを使用していることを確認します。例えば、IAM Identity Center へのプロビジョニングのために、IdP の username または userPrincipalName を SCIM の userName 属性にマッピングすることは、ほとんどの実装で十分に要件を満たします。

外部 ID プロバイダーを使用してユーザーまたはグループをプロビジョニングする際の重複ユーザーまたはグループのエラー

外部 ID プロバイダー (IdP) でユーザーまたはグループをプロビジョニングする際に IAM アイデンティティセンターの同期の問題が発生する場合は、外部 IdP ユーザーまたはグループが一意的な属性値を持っていないことが原因である可能性があります。外部 IdP に次のようなエラーメッセージが表示されます。

「Refused to create a new, duplicate resource」

この問題は、次のようなシナリオで発生する可能性があります。

• シナリオ 1

- IAM アイデンティティセンターにおいて一意でなければならない属性に、外部 IdP でカスタマイズされた一意でない属性が使用されています。既存の IAM アイデンティティセンターのユーザーまたはグループは、お使いの IdP と同期できません。

• シナリオ 2

- IAM アイデンティティセンターで一意でなければならない属性について、重複する属性値を持つユーザーを作成しようとした。
- 例えば、次のような属性を持つ IAM アイデンティティセンターユーザーを作成したか、またはそのような既存のユーザーが存在します。
 - ユーザー名: Jane Doe
 - プライマリ E メールアドレス: jane_doe@example.com
- ここで、外部 IdP に次の属性を持つ別のユーザーを作成しようとしたとします。
 - ユーザー名: Richard Doe
 - プライマリ E メールアドレス: jane_doe@example.com
- 外部 IdP は、IAM アイデンティティでもこのユーザーを同期および作成しようと試みます。ただし、2 つのユーザーのプライマリメールアドレスの値が重複しており、プライマリメールアドレスは一意でなければならないため、このアクションは失敗します。

外部 IdP ユーザーが IAM Identity Center に正常に同期するには、ユーザー名、プライマリ E メールアドレス、および externalID が一意である必要があります。同様に、外部 IdP グループを IAM アイデンティティセンターに正常に同期するには、グループ名が一意である必要があります。

問題を解決するには、ID ソースの属性が一意であることを確認してください。

ユーザー名が UPN 形式の場合、ユーザーはサインインできません

ユーザーは、サインインページでユーザー名を入力するために使用する形式に基づいて、AWS アクセスポータルにサインインできない場合があります。通常、ユーザーは、プレーンなユーザー名、ダウンレベルのログオン名 (DOMAIN\UserName)、UPN のログオン名 (UserName@Corp.Example.com) のいずれかを使ってユーザーポータルにサインインできます。ただし、IAM Identity Center が MFA を有効にした接続ディレクトリを使用しており、検証モードが Context-aware または Always-on のいずれかに設定されている場合は例外です。このシナリオでは、ユーザーは下位レベルのログオン名 (DOMAIN\UserName) でサインインする必要があります。詳細については、「[Identity Center ユーザー用の多要素認証](#)」を参照してください。アクティブディレクトリへのサインインに使用されるユーザー名の形式についての一般的な情報は、Microsoft のドキュメントサイトの「[User Name Formats](#)」(ユーザー名形式) を参照してください。

IAM ロールを変更すると、「Cannot perform the operation on the protected role」(保護されたロールでオペレーションを実行できません) というエラーが発生する

アカウントの IAM ロールを確認すると、「AWSReservedSSO_」で始まるロール名だと気づくと思います。これらは、IAM Identity Center サービスがアカウントに作成したロールであり、アカウントにアクセス権限セットを割り当てたものです。IAM コンソール内からこれらのロールを変更しようとすると、次のエラーが発生します。

```
'Cannot perform the operation on the protected role 'AWSReservedSSO_RoleName_Here' -  
this role is only modifiable by AWS'
```

これらのロールは、の管理アカウントにある IAM Identity Center 管理者コンソールからのみ変更できます AWS Organizations。変更後は、割り当てられている AWS アカウントに変更を反映させることができます。

ディレクトリユーザーが、パスワードをリセットできません

ディレクトリユーザーが AWS アクセスポータルサインイン時にパスワードを忘れた場合？ オプションを使用してパスワードをリセットする場合、新しいパスワードは「」で説明されているデフォルトのパスワードポリシーに従う必要があります [IAM Identity Center で ID を管理する際のパスワード要件](#)。

ユーザーがポリシーに準拠するパスワードを入力し、エラーを受け取った場合は We couldn't update your password、が失敗 AWS CloudTrail を記録したかどうかを確認します。これは、CloudTrail の Event History (イベントの履歴) コンソールで以下のフィルターを使って検索できます。

```
"UpdatePassword"
```

メッセージに次のように記載されている場合は、サポートに連絡する必要があります。

```
"errorCode": "InternalFailure",  
  "errorMessage": "An unknown error occurred"
```

この問題の別の原因として、ユーザー名の値が命名規則に反していることが考えられます。命名規則は、「surname.givenName」などの特定のパターンに従う必要があります。しかし、ユーザー名の中には非常に長いものや特殊な文字を含むものがあり、API コールの中で文字が抜けてしまい、エラーになってしまうことがあります。同じ方法でテストユーザーとパスワードのリセットを試みて、これが当てはまるかどうかを確認することもできます。

問題が解決しない場合は、[AWS サポートセンター](#)までお問い合わせください。

ユーザーはアクセス権限セットを参照しているが、割り当てられたアカウントやアプリケーションにアクセスできません

この問題は、クロスドメイン ID 管理 (SCIM) システムを外部の ID プロバイダーで正在している場合に発生します。具体的には、ユーザーまたはユーザーが所属していたグループが削除された後、ID プロバイダーで同じユーザー名 (ユーザーの場合) または名前 (グループの場合) を使用して再作成された場合、IAM Identity Center では新しいユーザーまたはグループに新しい一意の内部識別子が作成されます。しかし、IAM Identity Center は権限データベースに古い識別子への参照を保持しているため、ユーザーやグループの名前は UI に表示されますが、アクセスは失敗します。これは、UI が参照するときのベースとなるユーザーまたはグループ ID がもはや存在しないためです。

この場合 AWS アカウント、アクセスを復元するには、最初に割り当てられた AWS アカウント (複数可) から古いユーザーまたはグループのアクセスを削除し、ユーザーまたはグループにアクセスを再割り当てします。これにより、新しいユーザーまたはグループの正しい識別子でアクセス権限セットが更新されます。同様に、アプリケーションのアクセス権を回復するには、そのアプリケーションの割り当てユーザーリストからそのユーザーまたはグループのアクセス権を削除し、その後、そのユーザーまたはグループを再び追加します。

また、問題のユーザーまたはグループの名前を参照する SCIM 同期イベントを CloudTrail ログで検索して、が失敗 AWS CloudTrail を記録したかどうかを確認することもできます。

アプリケーションカタログからアプリケーションを正しく設定できない

IAM アイデンティティセンターのアプリケーションカタログからアプリケーションを追加した場合は、各サービスプロバイダーが独自の詳細なドキュメントを提供していることに注意してください。この情報は、IAM アイデンティティセンターコンソール上でアプリケーションの [設定] タブから確認できます。

問題が、サービスプロバイダーのアプリケーションと IAM Identity Center の間の信頼関係の設定に関係している場合は、必ず手順書でトラブルシューティングのステップを確認してください。

ユーザーが外部の ID プロバイダーを使用してサインインしようとすると、「予期しないエラーが発生しました」というエラーが発生します

このエラーは複数の理由で発生する可能性があります、よくあるのは、SAML リクエストで送信したユーザー情報と IAM Identity Center でのユーザー情報との間にミスマッチがあることが挙げられます。

IAM Identity Center のユーザーが、外部の IdP を ID ソースとして使用しているときに正常にサインインするためには、以下の条件を満たす必要があります。

- SAML nameID 形式 (アイデンティティプロバイダーで設定) は「E メール」でなければなりません。
- nameID の値は、適切に (RFC2822) でフォーマットされた文字列である必要があります (user@domain.com)

- nameID の値は、IAM Identity Center の既存ユーザーのユーザー名と完全に一致する必要があります (IAM Identity Center のメールアドレスが一致するかどうかは問題ではありません - インバウンドマッチはユーザー名に基づいて行われます)。
- SAML 2.0 フェデレーションの IAM Identity Center 実装では、ID プロバイダーと IAM Identity Center 間の SAML レスポンスで 1 つのアサーションのみがサポートされます。暗号化された SAML アサーションはサポートされていません。
- 以下の記述は、IAM Identity Center アカウントで [アクセスコントロールの属性](#) が有効になっている場合に適用されます。
 - SAML リクエストでマッピングされる属性の数は、50 以下でなければなりません。
 - SAML リクエストに複数の値を持つ属性を含めることはできません。
 - SAML リクエストには、同じ名前の複数の属性を含めることはできません。
 - 属性の値として、構造化された XML を含んではいけません。
 - Name の形式は、汎用的な形式ではなく、SAML で指定された形式でなければなりません。

Note

IAM Identity Center は、SAML フェデレーションを介した新しいユーザーやグループの「ジャストインタイム」での作成はできません。つまり、IAM Identity Center にサインインするためには、手動または自動プロビジョニングによって、ユーザーが IAM Identity Center であらかじめ作成されている必要があります。

このエラーは、ID プロバイダーで構成されたアサーションコンシューマサービス (ACS) のエンドポイントが、IAM Identity Center インスタンスで提供された ACS の URL と一致しない場合にも発生します。この 2 つの値が正確に一致するようにしてください。

さらに、に移動 AWS CloudTrail し、イベント名 ExternalIdPDirectoryLogin でフィルタリングすることで、外部 ID プロバイダーのサインイン失敗をさらにトラブルシューティングできます。

エラー「アクセスコントロールのための属性の有効化に失敗しました」

このエラーは、ABAC を有効にしているユーザーが、[アクセスコントロールの属性](#) を有効にするために必要な iam:UpdateAssumeRolePolicy 権限を持っていない場合に発生することがあります。

MFA にデバイスを登録しようとするとき、「Browser not supported」(サポートされていないブラウザ) というメッセージが表示されます。

WebAuthn は現在、Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge、Apple Safari の各ウェブブラウザ、および Windows 10 と Android プラットフォームに対応しています。WebAuthn のサポートには、macOS と iOS のブラウザでのプラットフォーム認証のサポートなど、さまざまなコンポーネントがあります。サポートされていないブラウザやプラットフォームで WebAuthn デバイスを登録しようとするとき、サポートされていない特定のオプションがグレイアウトで表示されたり、サポートされているメソッドがサポートされていないというエラー表示になったりします。このような場合のブラウザ/プラットフォームのサポートについては、[「FIDO2: Web Authentication \(WebAuthn\)」](#) (FIDO2: ウェブ認証 (WebAuthn)) を参照してください。IAM Identity Center の WebAuthn の詳細については、[「FIDO2 認証機能」](#) を参照してください。

アクティブディレクトリの「ドメインユーザー」グループが IAM Identity Center に正しく同期しない

アクティブディレクトリのドメインユーザーグループは、AD ユーザーオブジェクトのデフォルトの「プライマリグループ」です。アクティブディレクトリのプライマリグループとそのメンバシップは、IAM Identity Center では読み取れません。IAM Identity Center リソースまたはアプリケーションへのアクセスを割り当てる際には、グループメンバシップが IAM Identity Center ID ストアに適切に反映されるように、ドメインユーザーグループ (またはプライマリグループとして割り当てられた他のグループ) 以外のグループを使用してください。

無効な MFA 認証情報エラー

このエラーは、SCIM プロトコルを使用してアカウントが IAM Identity Center に完全にプロビジョニングされる前に、ユーザーが外部 ID プロバイダー (Okta または Microsoft Entra ID など) のアカウントを使用して IAM Identity Center にサインインしようとするとき発生する可能性があります。ユーザーアカウントが IAM Identity Center にプロビジョニングされると、この問題は解決します。アカウントが IAM Identity Center にプロビジョニングされていることを確認します。されていない場合は、外部 ID プロバイダーのプロビジョニングログを確認します。

認証アプリケーションを使って登録やサインインをしようとすると、「予期しないエラーが発生しました」というメッセージが表示されます

コードベースの認証アプリケーションと組み合わせて IAM Identity Center で使用されるような、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) システムは、クライアントとサーバー間の時間の同期に依存しています。認証システムのアプリケーションをインストールしているデバイスが信頼できるタイムソースに正しく同期されていることを確認するか、またはデバイスの時間を、NIST (<https://www.time.gov/>) やその他のローカル/地域など、信頼できるソースと一致するように手動で設定してください。

IAM アイデンティティセンターへのサインインを試行すると、「ご迷惑をおかけしています」と表示されます

このエラーは、IAM アイデンティティセンターのインスタンス、または IAM アイデンティティセンターが ID ソースとして使用している外部 ID プロバイダー (IdP) の設定に問題があることを示しています。この場合、以下を確認することをお勧めします。

- サインインに使用するデバイスの日付と時刻の設定を確認してください。日付と時刻は自動設定にすることをお勧めします。自動設定が利用できない場合には、日付と時刻を既知の Network Time Protocol (NTP) サーバーに同期するとよいでしょう。
- IAM アイデンティティセンターにアップロードされた IdP 証明書が、お使いの IdP から提供される証明書と同じであることを確認してください。IAM アイデンティティセンターコンソールで証明書を確認するには、[設定] に移動します。[ID ソース] タブで [アクション] > [認証の管理] を選択します。IdP と IAM アイデンティティセンターの証明書が一致しない場合は、新しい証明書を IAM アイデンティティセンターにインポートします。
- ID プロバイダーのメタデータファイルの NameID 形式が以下に従っていることを確認します。
 - urn:oasis:name:tc:SAML:1.1:nameid-format:emailAddress
- から ID プロバイダー AWS Directory Service として AD Connector を使用している場合は、サービスアカウントの認証情報が正しく、有効期限が切れていないことを確認します。詳細については、「[Update your AD Connector service account credentials in AWS Directory Service](#)」を参照してください。

ユーザーが IAM Identity Center からのメールを受信できません

IAM Identity Center サービスで送信されるすべてのメールは、アドレス `no-reply@signin.aws` または `no-reply@login.awsapps.com` のいずれかから送信されます。これらの送信者メールアドレスからのメールを受け入れ、ジャンクやスパムとして処理しないようにお使いのメールシステムを設定する必要があります。

エラー: 管理アカウントにプロビジョニングされたアクセス権限セットを削除/変更/削除/割り当てすることはできません

このメッセージは、[委任された管理](#) 機能が有効になっており、試行された操作は AWS Organizations で管理アカウント権限を持つユーザーのみが正常に実行できるものであることを示しています。この問題を解決するには、これらの権限を持つユーザーとしてサインインし、タスクをもう一度実行してみるか、適切な権限を持つユーザーにこのタスクを割り当ててください。詳細については、「[メンバーアカウントを作成する](#)」を参照してください。

エラー: セッショントークンが見つからない、または無効です

このエラーは、ウェブブラウザ、AWS Toolkit、などのクライアントが AWS CLI、サーバー側で取り消された、または無効化されたセッションを使用しようとしたときに発生する可能性があります。この問題を修正するには、該当するクライアントアプリケーションまたは Web サイトに戻り、プロンプトが表示されたら再度ログインするなどの対応を試してください。これには、IDE AWS Toolkit 内の からの保留中の接続試行など、保留中のリクエストもキャンセルする必要がある場合があります。

ドキュメント履歴

次の表に、AWS IAM Identity Center ドキュメントへの重要な追加事項を示します。また、お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメントを頻繁に更新しています。

- 主要なドキュメントの最終更新日: 2022 年 9 月 23 日

変更	説明	日付
ID 拡張コンソールセッション	ID 拡張コンソールセッション (以前は ID 対応セッションと呼ばれていた) の用語を更新しました。	2025 年 5 月 12 日
再編成の開始方法	わかりやすさとユーザーエクスペリエンスを向上させるため、入門コンテンツを再編成しました。	2025 年 5 月 6 日
IAM Identity Center AD Sync を非推奨にする	IAM Identity Center AD Sync を使用して Active Directory ユーザーをプロビジョニングすることはできなくなりました。代わりに、IAM Identity Center の設定可能な AD Sync を使用できます。	2025 年 4 月 17 日
認証済みセッションの更新	ユーザーセッションが削除されたときの IAM Identity Center セッション期間を更新します。	2025 年 4 月 2 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSS0ServiceRolePolicy AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2025 年 2 月 11 日

IAM Identity Center の有効化 ワークフローの改善	IAM Identity Center の組織イン スタンスとアカウントイン スタンスを有効にするため のワークフローを更新しまし た。	2025 年 2 月 11 日
IAM Identity Center の有効化 の更新	IAM Identity Center の組織イン スタンスとアカウントイン スタンスを有効にするための 内容と手順を更新しました。	2024 年 10 月 10 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCent erAllowListForIden tityContext AWS 管理ポ リシーのアクセス許可を更新 しました。	2024 年 10 月 2 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSSOMasterAccoun tAdministrator AWS 管 理ポリシーのアクセス許可を 更新しました。	2024 年 9 月 26 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCent erAllowListForIden tityContext AWS 管理ポ リシーのアクセス許可を更新 しました。	2024 年 9 月 4 日
「IAM アイデンティティセン ターとは？」の更新 トピック	IAM アイデンティティセン ターのメリットと機能を説明 するコンテンツを更新しまし た。	2024 年 8 月 19 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCent erAllowListForIden tityContext AWS 管理ポ リシーのアクセス許可を更新 しました。	2024 年 7 月 12 日

AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 6 月 27 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 5 月 17 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 30 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSSOMasterAccountAdministrator AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 26 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSSOMemberAccountAdministrator AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 26 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSS0ReadOnly AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 26 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 26 日

AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 24 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 19 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2024 年 4 月 11 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2023 年 11 月 26 日
新しい AWS マネージドポリシーのトピック	AWSIAMIdentityCenterAllowListForIdentityContext AWS 管理ポリシーの詳細を追加しました。	2023 年 11 月 15 日
IAM Identity Center の使用を開始するためのガイダンスの強化	IAM Identity Center の使用開始と管理ユーザーの作成に関する新しいコンテンツを追加しました。	2022 年 9 月 23 日

[Identity Center API リファレンスのユーザーとグループが更新されました](#)

この更新には、Identity Center API リファレンスガイドの新しい「API の作成、更新、削除」への参照が含まれます。

2022 年 8 月 31 日

[AWS Single Sign-On \(AWS SSO\) の名前が IAM Identity Center AWS に変更されました](#)

AWS に が導入された AWS IAM Identity Center。IAM Identity Center は AWS Identity and Access Management (IAM) の機能を拡張し、ワークフォースユーザーのアカウントとアプリケーションへのアクセスを一元管理できるようにします。IAM Identity Center の機能には、アプリケーション割り当て、マルチアカウント権限、AWS アクセスポータルなどがあります。

2022 年 7 月 26 日

[権限セットにおける権限境界と顧客管理ポリシーをサポート](#)

アクセス許可セットで AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシー AWS Identity and Access Management (IAM) を使用するためのコンテンツを追加しました。

2022 年 7 月 14 日

[手動で有効化された AWS リージョンのサポート](#)

手動で有効化されたリージョンで IAM Identity Center を使用するコンテンツが追加されました。

2022 年 6 月 15 日

[AWS 管理ポリシーの更新](#)

AWSSS0ServiceRolePolicy AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。

2022 年 5 月 11 日

委任された管理者のサポートを追加	委任管理機能のコンテンツが追加されました。	2022 年 5 月 11 日
AWS 管理ポリシーの更新	AWSSSOMasterAccountAdministrator、AWSSSOMemberAccountAdministrator、AWSSSODReadOnly AWS 管理ポリシーのアクセス許可を更新しました。	2022 年 4 月 28 日
設定可能な AD 同期をサポート	設定可能な AD 同期機能のコンテンツが追加されました。	2022 年 4 月 14 日
新しい AWS マネージドポリシーのトピック	AWSSSOMasterAccountAdministrator AWS マネージドポリシーの詳細を追加しました。	2021 年 8 月 4 日
クォータの更新	クォータテーブルを調整しました。	2020 年 12 月 21 日
新しいポリシーの例	新しいカスターマネージドポリシーの例を追加し、必要な権限のセクションを更新しました。	2020 年 12 月 21 日
属性ベースのアクセス制御 (ABAC) のサポート	ABAC 機能のコンテンツを追加しました。	2020 年 11 月 24 日
MFA 強制登録のサポート	サインイン時に MFA デバイスの登録をリクエストするための更新です。	2020 年 11 月 23 日
WebAuthn のサポート	新しい WebAuthn 機能のコンテンツが追加されました。	2020 年 11 月 20 日

Ping ID のサポート	サポートされている外部 ID プロバイダーとして Ping Identity 製品と統合するためのコンテンツを追加しました。	2020 年 10 月 26 日
OneLogin のサポート	サポートされている外部 ID プロバイダーとして OneLogin と統合するためのコンテンツを追加しました。	2020 年 7 月 31 日
Okta のサポート	サポートされている外部 ID プロバイダーとして Okta と統合するためのコンテンツを追加しました。	2020 年 5 月 28 日
外部 ID プロバイダーのサポート	ディレクトリから ID ソースへの参照を変更し、外部の ID プロバイダーをサポートするコンテンツを追加しました。	2019 年 11 月 26 日
新しい MFA 設定	2 段階認証のトピックを削除し、代わりに新しい MFA のトピックを追加しました。	2019 年 10 月 24 日
2 段階認証を追加するための新しい設定	ユーザーの 2 段階認証を有効にする方法について、コンテンツを追加しました。	2019 年 1 月 16 日
AWS アカウントでのセッション期間のサポート	AWS アカウントのセッション期間を設定する方法に関するコンテンツを追加しました。	2018 年 10 月 30 日
Identity Center ディレクトリを使用する新しいオプション	Identity Center ディレクトリを選択するか、既存の AD ディレクトリに接続するためのコンテンツを追加しました。	2018 年 10 月 17 日

<u>アプリケーションでのリレー ステートとセッションの有効 期間のサポート</u>	アプリケーションのリレー状 態とセッションの有効期間に 関するコンテンツを追加しま した。	2018 年 10 月 10 日
<u>新しいアプリケーションの追 加サポート</u>	4me, BambooHR, Bonusly, Citrix ShareFile, ClickTime , Convo, Deputy, Deskpro, Dome9, DruvalnSync, Egnyte, Engagedly, Expensify , Freshdesk, IdeaScale, Igloo, Jitbit, Kudos, LiquidFil es, Lucidchart, PurelyHR, Samanage, ScreenSte ps, Sli.do, SmartSheet, Syncplicity, TalentLMS, Trello, UserVoice, Zoho, OpsGenie, DigiCert, WeekDone, ProdPad, と UserEcho をアプ リケーションカタログに追加 しました。	2018 年 8 月 3 日
<u>管理アカウントへのマルチア カウントアクセスのサポート</u>	管理アカウントでユーザーに マルチアカウントアクセスを 委任する方法に関するコンテ ンツを追加しました。	2018 年 7 月 9 日
<u>新しいアプリケーションのサ ポート</u>	DocuSign, Keeper Security, と SugarCRM をアプリーケーショ ンカタログに追加しました。	2018 年 3 月 16 日
<u>CLI アクセスの一時認証情報 の取得</u>	AWS CLI コマンドを実行する ための一時的な認証情報を取 得する方法に関する情報を追 加しました。	2018 年 2 月 22 日

[新しいガイド](#)

これは IAM Identity Center
ユーザーガイドの最初のリ
リースです。

2017 年 12 月 7 日

AWS 用語集

最新の AWS 用語については、「AWS の用語集 リファレンス」の[AWS 「用語集」](#)を参照してください。

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾がある場合、英語版が優先します。